aws

Benutzerhandbuch

Amazon Elastic Compute Cloud

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Elastic Compute Cloud: Benutzerhandbuch

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist Amazon EC2? ... 1
Features ... 1
Zugehörige Services ... 2
Zugriff EC2 ... 4
Preisgestaltung ... 5
Kostenvoranschläge, Abrechnung und Kostenoptimierung ... 6
Ressourcen ... 7
Erste-Schritte-Tutorial ... 8
Schritt 1: Starten einer Instance ... 10
Schritt 2: Verbindung mit der Instance herstellen ... 12
Schritt 3: Bereinigen Ihrer Instance ... 16
Nächste Schritte ... 17
Bewährte Methoden ... 18
Amazon Machine Images ... 21
AMI-Eigenschaften ... 23
Startberechtigungen ... 23
Root-Gerätetyp ... 24
Den Root-Gerätetyp Ihres AMI bestimmen ... 26
Virtualisierungstypen ... 27
Suchen eines AMI ... 29
Systems Manager Manager-Parameter ... 33
Öffentliche Parameter von Systems Manager ... 37
Bezahlt AMIs im AWS Marketplace ... 39
Verkaufen Sie Ihr AMI in der AWS Marketplace ... 41
Suchen eines gebührenpflichtigen AMI ... 41
Kaufen eines gebührenpflichtigen AMI ... 43
Den Produktcode abrufen ... 44
Verwenden von gebührenpflichtigem Support ... 45
Rechnungen für bezahlte und unterstützte AMIs ... 46
Verwalten Ihrer -Abonnements ... 46
AMI-Lebenszyklus ... 47
Erstellen eines AMI ... 49
Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen ... 58
Ein AMI mit Windows Sysprep erstellen ... 100

Kopieren eines AMI ... 119
Speichern und Wiederherstellen eines AMI ... 133
Das Quell-AMI identifizieren ... 144
Prüfen, wann ein AMI zuletzt verwendet wurde ... 146
AMI als veraltet kennzeichnen ... 148
Deaktivieren eines AMIs ... 154
Aufheben der Registrierung eines AMI ... 161
Startmodi ... 167
Anforderungen für den UEFI-Bootmodus ... 169
AMI-Startmodus-Parameter ... 171
Instance-Typ Startmodus ... 173
Instance Startmodus ... 176
Startmodus des Betriebssystems ... 178
AMI-Startmodus einstellen ... 180
UEFI-Variablen ... 187
UEFI Secure Boot ... 187
AMI-Verschlüsselung ... 205
Instance-startende Szenarien ... 205
Image-kopierende Szenarien ... 209
Geteilt AMIs ... 212
Verifizierter Anbieter ... 212
Suchen Sie nach geteilten AMIs ... 213
Bereiten Sie sich auf die Verwendung von Shared für Linux AMIs vor ... 216
Erlaubt AMIs ... 218
Veröffentlichen Ihres AMI ... 234
Öffentlichen Zugang sperren für AMIs ... 238
Ein AMI für bestimmte Organisationen oder Organisationseinheiten freigeben ... 248
Freigeben eines AMI für bestimmte AWS -Konten ... 261
Aufheben der Freigabe eines AMI für Ihr Konto ... 265
Empfehlungen für die Erstellung von gemeinsam genutztem Linux AMIs ... 266
Überwachen Sie AMI-Ereignisse ... 273
Ereignisdetails ... 274
available Veranstaltungen ... 275
failed Veranstaltungen ... 275
deregistered Veranstaltungen ... 276
disabled Veranstaltungen ... 277

Verstehen der AMI-Fakturierung ... 277
Felder für AMI-Fakturierung ... 278
AMI-Fakturierungsdaten finden ... 280
Überprüfen Sie die AMI-Gebühren auf Ihrer Rechnung ... 283
AMI-Kontingente ... 283
Beantragen Sie eine Quotenerhöhung für AMIs ... 285
Instances ... 286
Instance-Typen ... 287
Verfügbare Instance-Typen ... 288
Hardwarespezifikationen ... 289
Hypervisor-typ ... 289
AMI-Virtualisierungstypen ... 290
Prozessoren ... 290
Suchen eines -Instance-Typs ... 293
EC2 Instanztyp-Finder ... 301
Empfehlungen zu Compute Optimizer ... 303
Änderungen des Instance-Typs ... 307
Burstable Performance Instances ... 317
GPU-Instances ... 373
Mac-Instances ... 387
EBS-Optimierung ... 434
CPU-Optionen ... 523
AMD SEV-SNP ... 711
Steuerung des Prozessorzustands ... 719
Verwaltete Instances ... 722
Abrechnung für verwaltete Instances ... 723
Ermitteln verwalteter Instances ... 723
Erste Schritte mit verwalteten Instances ... 725
Abrechnungs- und Kaufoptionen ... 725
On-Demand Instances ... 726
Reserved Instances ... 729
Spot Instances ... 802
Dedicated Hosts ... 910
Dedicated Instances ... 976
Kapazitätsreservierungen ... 984
Startvorlagen ... 1115

Einschränkungen ... 1116
Berechtigungen ... 1117
Steuern des Starts von Instances ... 1125
Erstellen ... 1128
Ändern (Versionen verwalten) ... 1145
Löschen ... 1149
Starten einer -Instance ... 1152
Tutorials ... 1155
Referenz der Instance-Parameter ... 1183
Starten mit dem Launch Instance Wizard ... 1199
Starten mit einer Startvorlage ... 1203
Von einer vorhandenen Instance starten ... 1210
Von einem AWS Marketplace AMI aus starten ... 1212
Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Instance ... 1215
Allgemeine Voraussetzungen für eine Verbindung ... 1216
Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH ... 1222
Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP ... 1240
Herstellen einer Verbindung über Session Manager ... 1251
Stellen Sie eine Verbindung mit EC2 Instance Connect her ... 1252
Verbindung mit EC2 Instance Connect Endpoint herstellen ... 1290
Instance-Statusänderungen ... 1320
Abrechnung nach Instance-Status ... 1321
Ausstehende Instances ... 1323
Angehaltene Instances ... 1323
Instances im Ruhezustand ... 1324
Neustarten von Instances ... 1325
Beendete Instances ... 1325
Unterschiede zwischen Instance-Status ... 1326
Anhalten und Starten ... 1329
Ruhezustand ... 1350
Neustart ... 1382
Beenden ... 1384
Ausmustern ... 1400
Automatische Instance-Wiederherstellung ... 1405
Die wichtigsten Konzepte der automatischen Instanzwiederherstellung ... 1407

Unterschiede zwischen vereinfachter automatischer Wiederherstellung und CloudWatch aktionsbasierter Wiederherstellung ... 1409
Bauen Sie ein belastbares System auf ... 1411
Überprüfen Sie, ob eine automatische Wiederherstellung stattgefunden hat ... 1411
Vereinfachte automatische Wiederherstellung ... 1413
CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung ... 1419
Instance-Metadaten ... 1423
Instance-Metadatenkategorien ... 1425
Kategorien von dynamischen Daten ... 1443
Auf Instance-Metadaten zugreifen ... 1444
Konfigurieren von IMDS-Optionen ... 1483
Ausführen von Befehlen beim Start ... 1512
Beispiel: AMI-Startindexwert ... 1540
Ermitteln Sie, ob ein Host eine EC2 Instanz ist ... 1544
Untersuchen von Instance-Identitätsdokument ... 1544
Überprüfen des System-UUID ... 1545
Überprüfen der System-ID zur Generierung der virtuellen Maschine ... 1546
Instance-Identitätsdokumente ... 1552
Abrufen des Instance-Identitätsdokuments ... 1553
Verifizieren des Instance-Identitätsdokuments ... 1555
Öffentliche Zertifikate ... 1567
Synchronisierung von Uhren ... 1624
Zeitstempeln von Hardwarepaketen ... 1625
Schaltsekunden ... 1626
Verwenden des lokalen Amazon Time Sync Service ... 1627
Verwenden des öffentlichen Amazon Time Sync Service ... 1640
Vergleichen von Zeitstempeln für Ihre Linux-Instances ... 1643
Ändern der Zeitzone für Ihre Instance ... 1644
Gerätetreiber verwalten ... 1647
Netzwerktreiber ... 1647
Grafiktreiber ... 1648
Speichergerätetreiber ... 1648
AMD-Treiber ... 1648
NVIDIA-Treiber ... 1654
Installieren des NVIDIA-Treibers unter Windows ... 1697
Windows-PV-Treiber ... 1719

AWS NVMe Fahrer ... 1757
Konfigurieren Ihrer Windows-Instance ... 1768
Windows-spezifische Systemeinstellungen ... 1768
AWS Gerätetreiber für Windows-Instanzen ... 1769
Windows-Start-Agenten ... 1771
EC2 Fast Launch für Windows ... 1951
Das Windows-Administratorpasswort ändern ... 1976
Windows-Komponenten hinzufügen ... 1978
WSL in Windows installieren ... 1983
Windows-Hilfsprogramme ... 1985
Aktualisieren von Windows-Instances ... 1987
Durchführen eines direkten Upgrades ... 1988
Durchführen eines automatisierten Upgrades ... 1993
Zu einem Nitro-basierten Instance-Typ migrieren ... 2005
Fehlerbehebung bei einem Upgrade ... 2015
Tutorial: EC2 Instanz mit RDS-Datenbank verbinden ... 2016
Tutorial-Ziel ... 2016
Kontext ... 2016
Architektur ... 2017
Überlegungen ... 2018
Zeit zur Absolvierung des Tutorials ... 2019
Kosten ... 2020
Option 1: Automatische Verbindung über die EC2 Konsole herstellen ... 2020
Option 2: Automatisches Verbinden unter Verwendung der RDS-Konsole ... 2033
Option 3: Manuelles Verbinden ... 2045
Flotten ... 2057
Features und Vorteile ... 2057
Welche Flottenmethode sollte verwendet werden? ... 2058
Konfigurationsoptionen ... 2060
Anforderungstypen ... 2062
Ausgabenlimits ... 2091
Attributbasierte Auswahl des Instance-Typs ... 2093
Instance-Gewichtung ... 2131
Zuweisungsstrategien ... 2134
Kapazitätsausgleich ... 2141
Kapazitätsreservierungen ... 2147

Arbeite mit EC2 Fleet ... 2149
EC2 Status der Flottenanfrage ... 2150
EC2 Voraussetzungen für die Flotte ... 2151
Erstellen Sie eine EC2 Flotte ... 2156
Taggen Sie eine EC2 Flotte ... 2165
Beschreiben Sie eine EC2 Flotte ... 2168
Modifizieren Sie eine Flotte EC2 ... 2172
Löschen Sie eine EC2 Flotte ... 2175
Mit Spot-Flotten arbeiten ... 2180
Status von Spot-Flotten-Anforderungen ... 2181
Spot-Flotten-Berechtigungen ... 2182
Erstellen einer Spot-Flotte ... 2193
Markieren einer Spot-Flotte ... 2203
Spot-Flotte beschreiben ... 2213
Ändern einer Spot-Flotten-Anforderung ... 2214
Spot-Flotten-Anforderung abbrechen (löschen) ... 2216
Automatische Skalierung für Spot-Flotten ... 2219
Überwachen Ihrer Flotte ... 2230
Überwachen Sie Ihre Flotte mit CloudWatch ... 2231
Überwachen Sie Ihre Flotte mit EventBridge ... 2234
Tutorials ... 2253
Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet für die Verwendung der Instance-Gewichtung ... 2255
Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet so, dass On-Demand-Instances als primäre Kapazität verwendet werden ... 2259
Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet so, dass On-Demand-Instances mithilfe gezielter Kapazitätsreservierungen gestartet werden ... 2261
Tutorial: Konfigurieren Sie Ihre EC2 Flotte so, dass Instances in Kapazitätsblöcken gestartet werden ... 2268
CLI-Beispielkonfigurationen für EC2 Fleet ... 2271
Beispiel 1: Starten von Spot-Instances als Standard-Kaufoption ... 2272
Beispiel 2: Starten von On-Demand-Instances als Standard-Kaufoption ... 2272
Beispiel 3: Starten von On-Demand-Instances als primäre Kapazität ... 2273
Beispiel 4: Starten von On-Demand-Instances unter Verwendung von mehreren Kapazitätsreservierungen ... 2273

Beispiel 5: Starten von On-Demand-Instances mit Kapazitätsreservierungen, wenn die Gesamtzielkapazität die Anzahl der nicht verwendeten Kapazitätsreservierungen übersteigt ... 2277
Beispiel 6: Starten von On-Demand-Instances mithilfe von Ziel-Kapazitätsreservierungen . 2281
Beispiel 7: Konfigurieren des Kapazitätsneuausgleichs, um Ersatz-Spot-Instances zu starten ... 2285
Beispiel 8: Starten von Spot Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte ... 2286
Beispiel 9: Starten von Spot Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte mit Prioritäten 2288
Beispiel 10: Starten Sie Spot-Instances in einer Flotte price-capacity-optimized ... 2289
Beispiel 11: Konfigurieren von attributbasierter Auswahl von Instance-Typen ... 2291
Beispiel für CLI-Konfigurationen der Spot-Flotte ... 2292
Beispiel 1: Availability Zone mit dem niedrigsten Preis ... 2293
Beispiel 2: Availability Zone mit dem niedrigsten Preis aus einer Liste ... 2293
Beispiel 3: Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis aus einer Liste ... 2296
Beispiel 4. Außerkraftsetzen des Preises für die Anforderung ... 2297
Beispiel 5: Verwenden Sie die diversifizierte Allokationsstrategie ... 2299
Beispiel 6: Verwenden Sie die Gewichtung von Instanzen ... 2302
Beispiel 7: Verwenden Sie On-Demand-Kapazität ... 2304
Beispiel 8: Konfigurieren Sie den Kapazitätsausgleich ... 2305
Beispiel 9: Verwenden Sie eine kapazitätsoptimierte Flotte ... 2306
Beispiel 10: Verwenden Sie eine kapazitätsoptimierte Flotte mit Prioritäten ... 2307
Beispiel 11: Verwenden Sie eine priceCapacityOptimized Flotte ... 2309
Beispiel 12: Konfigurieren von attributbasierter Auswahl von Instance-Typen ... 2310
Flottenkontingente ... 2311
Anfordern einer Quota-Erhöhung für die Zielkapazität ... 2313
Netzwerk ... 2314
Regionen und Zonen ... 2315
Regionen ... 2316
Availability Zones ... 2316
Local Zones ... 2318
Wavelength Zones ... 2319
AWS Outposts ... 2320
IP-Adressierung von Instances ... 2323
Private Adressen IPv4 ... 2323
Öffentliche Adressen IPv4 ... 2324
Optimierung der öffentlichen IPv4 Adresse ... 2326

IPv6 Adressen ... 2328
Mehrere IP-Adressen ... 2330
EC2 Hostnamen der Instanzen ... 2331
Link-lokale Adressen ... 2331
IPv4 Adressen ... 2332
IPv6 Adressen ... 2338
Sekundäre IP-Adressen ... 2344
IPv4 Adressen unter Windows ... 2348
EC2 Instanz-Hostnamen und Domains ... 2355
Grundlegendes zu EC2 Instanz-Hostnamen und Domains ... 2356
Typen von Hostnamen ... 2356
Bring Your Own IP Addresses ... 2372
BYOIP-Definitionen ... 2373
Voraussetzungen und Kontingente ... 2374
Regionale Verfügbarkeit ... 2375
Verfügbarkeit der Local Zone ... 2376
Voraussetzungen ... 2377
Integrieren Ihres Adressbereichs ... 2386
Ihren Adressbereich verwenden ... 2396
Elastic-IP-Adressen ... 2397
Grundlagen zu Elastic IP-Preisen ... 2398
Grundlagen zu Elastic IP-Adressen ... 2398
Kontingent für Elastic-IP-Adressen ... 2400
So ordnen Sie eine Elastic-IP-Adresse zu ... 2400
Übertragen einer Elastic-IP-Adresse ... 2405
Freigeben einer Elastic-IP-Adresse ... 2411
Verwenden von Reverse DNS für E-Mail-Anwendungen ... 2412
Netzwerkschnittstellen ... 2417
Netzwerkschnittstellen-Konzepte ... 2418
Netzwerkkarten ... 2420
IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle ... 2423
Erstellen einer Netzwerkschnittstelle ... 2425
Netzwerkschnittstellen-Anhänge ... 2431
Verwalten von IP-Adressen ... 2435
Ändern der Netzwerkschnittstellen-Attribute ... 2439
Mehrere Netzwerkschnittstellen ... 2444

Vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen ... 2447
Präfixdelegierung ... 2449
Löschen einer Netzwerkschnittstelle ... 2460
Netzwerkbandbreite ... 2461
Verfügbare Instance-Bandbreite ... 2462
Gewichtung der Bandbreite ... 2465
Überwachen der Instance-Bandbreite ... 2473
Enhanced Networking ... 2474
Elastic Network Adapter (ENA) ... 2475
ENA Express ... 2490
Intel 82599 VF ... 2517
Überwachen der Netzwerkleistung ... 2530
Fehlerbehebung bei ENA in Linux ... 2543
Fehlerbehebung bei ENA unter Windows ... 2557
Verbesserung der Netzwerklatenz in Linux ... 2577
Leistungsaspekte von Nitro ... 2581
Die Netzwerkleistung in Windows optimieren ... 2599
Elastic Fabric Adapter ... 2601
EFA-Grundlagen ... 2603
Unterstützte Schnittstellen und Bibliotheken ... 2605
Unterstützte Instance-Typen ... 2606
Unterstützte Betriebssysteme ... 2621
EFA-Einschränkungen ... 2622
EFA-Preisgestaltung ... 2623
Erste Schritte mit EFA und MPI ... 2623
Erste Schritte mit EFA und NCCL ... 2643
Maximierung der Netzwerkbandbreite ... 2667
Erstellen Sie einen EFA und hängen Sie ihn an ... 2677
Trennen und Löschen eines EFA ... 2682
Überwachen von EFA ... 2683
Prüfen des EFA-Installationsprogramms ... 2689
Versionshinweise ... 2701
Instance-Topologie ... 2714
Funktionsweise ... 2715
Voraussetzungen ... 2719
Beispiele ... 2721

Placement-Gruppen ... 2734
Platzierungsstrategien ... 2735
Erstellen einer Placement-Gruppe ... 2741
Instance-Platzierung ändern ... 2743
Erstellen einer Platzierungsgruppe ... 2745
Freigegebene Platzierungsgruppen ... 2746
Platzierungsgruppen auf AWS Outposts ... 2749
Netzwerk-MTU ... 2750
Jumbo-Frames (9001 MTU) ... 2750
Path MTU Discovery ... 2752
Stellen Sie die MTU für Ihre Instances ein ... 2753
Fehlerbehebung ... 2759
Virtual Private Clouds ... 2760
Ihre Standardeinstellung VPCs ... 2760
Nicht standardmäßig VPCs ... 2761
Internetzugang ... 2762
Gemeinsam genutzte Subnetze ... 2762
IPv6-nur Subnetze ... 2763
Sicherheit ... 2764
Datenschutz ... 2765
Datensicherheit bei Amazon EBS ... 2766
Verschlüsselung im Ruhezustand ... 2766
Verschlüsselung während der Übertragung ... 2768
Sicherheit der Infrastruktur ... 2770
Netzwerkisolierung ... 2771
Isolierung auf physischen Hosts ... 2771
Steuern des Netzwerkverkehrs ... 2772
Ausfallsicherheit ... 2774
Compliance-Validierung ... 2775
Identity and Access Management ... 2777
Identitätsbasierte Richtlinien ... 2778
Beispielrichtlinien für die API ... 2790
Beispielrichtlinien für die Konsole ... 2833
AWS verwaltete Richtlinien ... 2846
IAM-Rollen ... 2853
Update-Management ... 2865

Bewährte Methoden für Windows-Instances ... 2865
Bewährte Methoden für die Sicherheit auf hohem Niveau ... 2866
Update-Management ... 2867
Konfigurationsmanagement ... 2869
Änderungsmanagement ... 2870
Prüfung und Rechenschaftspflicht für Amazon EC2 Windows-Instances ... 2871
Schlüsselpaare ... 2872
Erstellen eines Schlüsselpaares ... 2873
Ihre Schlüsselpaare beschreiben ... 2881
Löschen Ihres Schlüsselpaars ... 2886
Einen öffentlichen Schlüssels für Ihre Linux-Instance hinzufügen oder entfernen ... 2887
Fingerabdruck überprüfen ... 2889
Sicherheitsgruppen ... 2892
Übersicht ... 2893
Eine Sicherheitsgruppe erstellen ... 2894
Ändern der Sicherheitsgruppen Ihrer Instance ... 2897
Löschen einer Sicherheitsgruppe ... 2903
Verfolgung von Verbindungen ... 2905
Sicherheitsgruppenregeln für verschiedene Anwendungsfälle ... 2911
NitroTPM ... 2918
Voraussetzungen ... 2919
Linux-AMIs für NitroTPM aktivieren ... 2921
Überprüfen, ob ein AMI für NitroTPM aktiviert ist ... 2922
Aktivieren oder Beenden der Verwendung von NitroTPM ... 2924
Überprüfen, dass eine Instance für NitroTPM aktiviert ist ... 2925
Abrufen des Bestätigungsschlüssels ... 2927
Credential Guard für Windows-Instances ... 2929
Voraussetzungen ... 2929
Unterstützte Instance starten ... 2930
Speicherintegrität deaktivieren ... 2931
Credential Guard anschalten ... 2932
Überprüfen, ob Credential Guard ausgeführt wird ... 2934
AWS PrivateLink ... 2935
Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts ... 2936
Erstellen einer Endpunktrichtlinie ... 2936
Speicher ... 2938

AWS Preise für Speicherplatz ... 2939
Amazon EBS ... 2940
EBS-Volumes-Limits ... 2941
EC2 Amazon-Instance-Speicher ... 2944
Datenpersistenz ... 2946
Volumenbeschränkungen für den Instanzspeicher ... 2948
Instance-Speicher-Volumes auf SSD ... 2953
Hinzufügen von Instance-Speicher-Volumes ... 2957
Das Swap-Volume für M1- und C1-Instances aktivieren ... 2965
Instance-Speicher-Volumes initialisieren ... 2969
Root-Volume ... 2971
Amazon EBS-gestützte Instances ... 2971
Instance-Speicher-gestützte Instances (nur Linux-Instances) ... 2973
Behalten Sie das Root-Volume nach Beendigung der Instance ... 2974
Ersetzen eines Stammvolumen ... 2978
Gerätenamen für Volumes ... 2991
Verfügbare Gerätenamen ... 2992
Überlegungen zu Gerätenamen ... 2995
Blockgerät-Zuweisungen ... 2997
Konzepte der Blockgerät-Zuweisung ... 2997
Blockgerät-Zuweisung zu AMI hinzufügen ... 3001
Blockgerät-Zuweisung zu Instance hinzufügen ... 3006
Wie Volumes für Windows-Instances angehängt und zugeordnet werden ... 3015
Zuweisen von NVMe-Festplatten zu Volumes ... 3015
Nicht-NVME-Festplatten zu Volumes zuordnen ... 3021
Torn-Write-Prävention ... 3031
Unterstützte Blockgrößen ... 3032
Voraussetzungen ... 3033
Instance-Unterstützung prüfen ... 3034
Workload konfigurieren ... 3036
Windows-VSS-EBS-Schnappschüsse ... 3037
Was ist -VSS? ... 3038
So funktioniert die VSS-basierte Amazon-EBS-Snapshot-Lösung ... 3039
Voraussetzungen für VSS ... 3040
Erstellen von VSS-Snapshots ... 3054
Problembehandlung von VSS-Snapshots ... 3066

Wiederherstellungsoptionen für die AWS VSS-Lösung ... 3071
Versionshistorie ... 3072
Objektspeicher, Dateispeicher und Datei-Caching ... 3077
Amazon S3 ... 3078
Amazon EFS ... 3080
Amazon FSx ... 3085
Amazon-Datei-Cache ... 3090
Ressourcen verwalten ... 3092
Eine Region für Ihre Ressourcen wählen ... 3092
Ihre Ressourcen finden ... 3094
Schritte in der Konsole ... 3094
Beispiele für die Befehlszeile ... 3104
Globale Ansicht (regionsübergreifend) ... 3107
Amazon EC2 Global View ... 3108
Markieren Ihrer -Ressourcen mit Tags (Markierungen) ... 3111
Grundlagen zu Tags (Markierungen) ... 3112
Markieren Ihrer -Ressourcen mit Tags (Markierungen) ... 3114
Tag (Markierung)-Einschränkungen ... 3115
Tags (Markierungen) und Access Management ... 3116
Markieren von Ressourcen für die Fakturierung ... 3116
Berechtigungen zur Markierung von Ressourcen ... 3117
Tags hinzufügen und entfernen ... 3120
Filtern von Ressourcen nach Tags ... 3125
Tags mithilfe von Instance-Metadaten anzeigen ... 3127
Servicekontingente ... 3133
Anzeigen Ihrer aktuellen Kontingente ... 3134
Beantragen einer Erhöhung ... 3135
Einschränkung für E-Mails, die über Port 25 gesendet werden ... 3135
Überwachung von -Ressourcen ... 3137
Überwachen des Status Ihrer Instances ... 3138
Statusüberprüfungen ... 3139
Statusänderungsereignisse ... 3149
Geplante Ereignisse ... 3151
Überwachen Sie Ihre Instances mit CloudWatch ... 3192
Instance-Alarme ... 3193
Detaillierte Überwachung verwalten ... 3194

CloudWatch Metriken ... 3197
Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Agenten ... 3221
Statistiken für -Metriken ... 3226
Anzeigen von Überwachungsdiagrammen ... 3235
Alarm erstellen ... 3236
Erstellen von Alarmen, mit denen eine Instance angehalten, beendet, neu gestartet oder wiederhergestellt wird ... 3237
Automatisieren Sie mit EventBridge ... 3251
EC2 Amazon-Ereignistypen ... 3251
API-Aufrufe protokollieren mit CloudTrail ... 3252
EC2 Amazon-API-Verwaltungsereignisse in CloudTrail ... 3254
Beispiele für EC2 Amazon-API-Ereignisse ... 3254
Mit EC2 Instance Connect hergestellte Verbindungen prüfen ... 3256
Überwachung Ihrer .NET- und SQL Server-Anwendungen ... 3257
Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents nachverfolgen ... 3258
Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025 ... 3259
Verfolgen Sie die Nutzung des kostenlosen Kontingents für Konten, die vor dem 15. Juli 2025 erstellt wurden ... 3260
Abrechnungs- und Nutzungsberichte ... 3263
Instances ... 3264
Bare Metal-Instances ... 3265
Dedicated Hosts ... 3265
Dedicated Instances ... 3265
EBS-Optimierung ... 3266
Kapazitätsreservierungen ... 3266
Fehlerbehebung ... 3267
Probleme beim Starten von Instances ... 3267
Ungültiger Gerätename ... 3268
Instance-Limit überschritten ... 3269
Ungenügend Kapazität der Instance ... 3269
Die angefragte Konfiguration wird derzeit nicht unterstützt. Bitte überprüfen Sie die Dokumentation auf unterstützte Konfigurationen. ... 3270
Die Instance wird sofort beendet ... 3271
Unzureichende Berechtigungen ... 3272
Hohe CPU-Auslastung kurz nach dem Windows-Start (Nur Windows-Instances) ... 3273
Probleme beim Anhalten von Instances ... 3274

Erzwingung des Stopps einer Instance ... 3275
(Optional) Eine Ersatz-Instance erstellen ... 3277
Instance-Beendigungsprobleme ... 3280
Die Instance wird sofort beendet ... 3280
Verzögertes Beenden einer Instance ... 3281
Fortdauernde Anzeige einer beendeten Instance ... 3281
Fehler: Die Instance ist möglicherweise nicht beendet worden. Ändern Sie das disableApiTermination Instanzattribut " ... 3281
Instances automatisch gestartet oder beendet ... 3282
Unerreichbare Instances ... 3282
Instance-Neustart ... 3282
Instance-Konsolenausgabe ... 3283
Aufnehmen eines Screenshots einer nicht erreichbaren Instance ... 3284
Allgemeine Screenshots für Windows-Instances ... 3285
Wiederherstellung einer Instance beim Ausfall eines Host-Computers ... 3295
Die Instance wurde offline angezeigt und unerwartet neu gestartet ... 3296
SSH-Probleme mit der Linux-Instance ... 3296
Häufige Ursachen für Verbindungsprobleme ... 3297
Fehler beim Herstellen der Verbindung mit Ihrer Instance: „Connection timed out“ ... 3300
Fehler: Schlüssel kann nicht geladen werden ... Erwartend: JEDER PRIVATE SCHLÜSSEL ... 3303
Fehler: Benutzerschlüssel wird vom Server nicht erkannt ... 3304
Fehler: Berechtigung verweigert oder Verbindung durch [instance] Port 22 geschlossen ... 3306
Fehler: Ungeschützte private Schlüsseldatei ... 3309
Fehler: Der private Schlüssel muss mit „-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----“ und mit „-----END RSA PRIVATE KEY-----“ enden ... 3310
Fehler: Die Überprüfung des Hostschlüssels ist fehlgeschlagen ... 3311
Fehler: Der Server lehnte unseren Schlüssel ab oder es sind keine unterstützten Authentifizierungsmethoden verfügbar. ... 3311
Die Instance ist nicht per Ping erreichbar. ... 3312
Fehler: Der Server hat die Netzwerkverbindung unerwartet geschlossen ... 3313
Fehler: Die Hostschlüsselvalidierung für EC2 Instance Connect ist fehlgeschlagen ... 3313
Mit Instance Connect kann keine Verbindung zur EC2 Ubuntu-Instanz hergestellt werden . 3315
Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich eine Verbindung zu meiner Instance herstellen? ... 3316
Nicht bestandene Statusprüfungen einer Linux-Instance ... 3323

Informationen der Statusprüfung durchgehen 3324
Systemprotokolle abrufen 3326
Fehlerbehebung bei Systemprotokollfehlern für Linux-Instances 3326
Out of memory: kill process 3328
ERROR: mmu_update failed (Fehler beim Aktualisieren der Speicherverwaltung) 3329
I/O-Fehler (Blockgerätfehler) 3329
I/O ERROR: neither local nor remote disk (defektes verteiltes Blockgerät) 3332
request_module: runaway loop modprobe (Endlosschleife des modprobe-Programms auf Legacy-Kerneln älterer Linux-Versionen) 3333
"FATAL: kernel too old" und "fsck: No such file or directory while trying to open / dev" (fehlende Übereinstimmung zwischen Kernel und AMI) 3334
„SCHWERWIEGEND: /lib/modules" oder "BusyBox" (Fehlende Kernelmodule) konnten nicht geladen werden 3335
FEHLER Ungültiger Kernel (inkompatibler Kernel) EC2 3337
fsck: No such file or directory while trying to open... (Dateisystem nicht gefunden) 3338
Allgemeiner Fehler beim Mounten von Dateisystemen (Mountfehler) 3341
VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (fehlende Übereinstimmung des Stammdateisystems) 3343
Fehler: Die major/minor Anzahl der Root-Geräte konnte nicht ermittelt werden... (Root-Datei system/device stimmt nicht überein) 3345
XENBUS: Device with no driver... 3346
... days without being checked, check forced (Dateisystemprüfung erforderlich) 3347
fsck died with exit status... (fehlendes Gerät) 3348
GRUB prompt (grubdom>) 3349
Bringing up interface eth0: Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring. (hartcodierte MAC-Adresse) 3353
Die Richtlinie konnte nicht geladen werden SELinux . Machine is in enforcing mode. Wird jetzt angehalten. (SELinux Fehlkonfiguration) 3355
XENBUS: Timeout connecting to devices (Xenbus-Timeout) 3357
Die Linux-Instance wird vom falschen Volume aus gestartet 3358
RDP-Probleme mit der Windows-Instance 3360
Der Remotedesktopdienst kann keine Verbindung zu dem Remotecomputer herstellen 3360
Fehler beim Verwenden des macOS RDP-Clients 3362
RDP zeigt anstelle des Desktops einen schwarzen Bildschirm an 3362
Die Remote-Anmeldung bei einer Instance mit einem Benutzer, der kein Administrator ist, ist nicht möglich 3363

Behebung von Remote-Desktop-Problemen mit AWS Systems Manager 3363
Aktivieren Sie Remote Desktop auf einer EC2 Instance mit Remote-Registrierung 3368
Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich mich mit meiner Windows-Instance verbinden? 3369
Probleme beim Starten der Windows-Instance 3370
Passwort nicht verfügbar 3370
Passwort noch nicht verfügbar 3371
Windows-Passwort kann nicht abgerufen werden 3372
Warten auf Metadaten-Service 3372
Windows kann nicht aktiviert werden 3377
Keine Original-Windows-Version (0x80070005) 3379
Kein Terminal Server License-Server verfügbar, um eine Lizenz bereitzustellen 3379
„Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet.“ (Windows 2019) 3380
Probleme bei Windows-Instances 3381
AWS Systems Manager Sessions Manager konnte nicht mit einer Windows Server 2025-Instance verbunden werden 3381
EBS-Volumes unter Windows Server 2016 und 2019 werden nicht initialisiert 3382
Starten Sie eine EC2 Windows-Instanz im Verzeichnisdienste-Wiederherstellungsmodus (DSRM) 3383
Die Instance verliert die Netzwerkverbindung oder geplante Aufgaben werden nicht zu dem erwarteten Zeitpunkt ausgeführt 3387
Abrufen der Konsoleausgabe nicht möglich 3387
Windows Server 2012 R2 nicht im Netzwerk verfügbar 3388
Kollision der Festplattensignatur 3388
Windows-Administratorpasswort ändern 3390
Setzen Sie das Passwort mit EC2 Launch v2 zurück 3391
Setzen Sie das Passwort mit EC2 Launch zurück 3397
Passwort mit EC2 Config zurücksetzen 3404
Beheben von Sysprep-Problemen 3410
EC2Rescue für Linux-Instances 3412
Installieren Sie EC2 Rescue 3413
Führen Sie EC2 Rescue-Befehle aus 3417
Entwickeln Sie EC2 Rescue-Module 3420
EC2Rescue für Windows-Instances 3427
Problembehandlung mithilfe der EC2 Rescue-GUI 3428
Problembehandlung mit EC2 Rescue CLI 3435

Problembehandlung mit EC2 Rescue und Systems Manager 3443
EC2 Serielle Konsole 3447
Voraussetzungen 3448
Konfigurieren Sie den Zugriff auf die EC2 serielle Konsole 3455
Connect zur EC2 seriellen Konsole her 3466
Trennen Sie die Verbindung zur seriellen Konsole EC2 3478
Beheben Sie Probleme mit Ihrer Instance mithilfe der EC2 seriellen Konsole 3479
Senden einer Diagnose-Unterbrechung 3489
Unterstützte Instance-Typen 3490
Voraussetzungen 3490
Senden eines Diagnose-Interrupts 3493
Dokumentverlauf 3494
Verlauf für 2018 und früher 3533
..... mmmdlxiv

Was ist Amazon EC2?

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bietet skalierbare Rechenkapazität auf Abruf in der Amazon Web Services (AWS) Cloud. Die Verwendung von Amazon EC2 reduziert die Hardwarekosten, sodass Sie Anwendungen schneller entwickeln und bereitstellen können. Sie können Amazon verwenden EC2 , um so viele oder so wenige virtuelle Server zu starten, wie Sie benötigen, Sicherheit und Netzwerke zu konfigurieren und Speicher zu verwalten. Sie können Kapazität hinzufügen (skalieren), um rechenintensive Aufgaben wie monatliche oder jährliche Prozesse oder Spitzen im Website-Datenverkehr zu bewältigen. Wenn die Nutzung abnimmt, können Sie die Kapazität wieder reduzieren (herunterskalieren).

Eine EC2 Instanz ist ein virtueller Server in der AWS Cloud. Wenn Sie eine EC2 Instanz starten, bestimmt der Instanztyp, den Sie angeben, die Hardware, die für Ihre Instanz verfügbar ist. Jeder Instance-Typ bietet eine andere Balancierung in Bezug auf Datenverarbeitung, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkfunktionen. Weitere Informationen finden Sie im Amazon EC2 Instance Types Guide.



Funktionen von Amazon EC2

Amazon EC2 bietet die folgenden Funktionen auf hohem Niveau:

Instances

Virtuelle Server.

Amazon-Maschinenbilder (AMIs)

Vorkonfigurierte Vorlagen für Ihre Instances, die die Komponenten enthalten, die Sie für Ihren Server benötigen (einschließlich des Betriebssystems und zusätzlicher Software).

Instance-Typen

Verschiedene Konfigurationen von CPU, Arbeitsspeicher, Speicher, Netzwerkkapazität und Grafikhardware für Ihre Instances.

Amazon-EBS-Volumes

Persistente Speicher-Volumes für Ihre Daten mit Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Instance-Speicher-Volumes

Speicher-Volumes für temporäre Daten, die gelöscht werden, wenn Sie Ihre Instance anhalten, in den Ruhezustand versetzen oder beenden.

Schlüsselpaare

Sichere Anmeldeinformationen für Ihre Instances. AWS speichert den öffentlichen Schlüssel und Sie speichern den privaten Schlüssel an einem sicheren Ort.

Sicherheitsgruppen

Eine virtuelle Firewall, mit der Sie die Protokolle, Ports und Quell-IP-Bereiche festlegen können, die Ihre Instances erreichen können, sowie die Ziel-IP-Bereiche, mit denen sich Ihre Instances verbinden können.

Amazon EC2 unterstützt die Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Kreditkartendaten durch einen Händler oder Dienstleister und wurde als konform mit dem Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) validiert. Weitere Informationen zu PCI DSS, einschließlich der Möglichkeit, eine Kopie des AWS PCI Compliance Package anzufordern, finden Sie unter PCI DSS Level 1.

Zugehörige Services

Dienste zur Nutzung mit Amazon EC2

Sie können andere AWS-Services mit den Instances verwenden, die Sie mit Amazon bereitstellen EC2.

Amazon EC2 Auto Scaling

Hilft sicherzustellen, dass Ihnen die richtige Anzahl von EC2 Amazon-Instances zur Verfügung steht, um die Last für Ihre Anwendung zu bewältigen.

AWS Backup

Automatisieren Sie die Sicherung Ihrer EC2 Amazon-Instances und der damit verbundenen Amazon EBS-Volumes.

Amazon CloudWatch

Überwachen Sie Ihre Instances und Amazon-EBS-Volumes.

Elastic Load Balancing

Verteilen Sie eingehenden Anwendungsdatenverkehr automatisch auf mehrere Instances.

Amazon GuardDuty

Erkennen Sie potenziell unbefugte oder böswillige Nutzung Ihrer EC2 Instances.

EC2 Image Builder

Automatisieren Sie die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von benutzerdefinierten, sicheren und up-to-date Server-Images.

AWS Launch Wizard

Größe, Konfiguration und Bereitstellung von AWS Ressourcen für Anwendungen von Drittanbietern, ohne einzelne AWS Ressourcen manuell identifizieren und bereitstellen zu müssen.

AWS Systems Manager

Mit dieser sicheren end-to-end Verwaltungslösung können Sie Operationen auf EC2 Instanzen in großem Umfang durchführen.

Zusätzliche Datenverarbeitungsservices

Sie können Instances mit einem anderen AWS Rechenservice starten, anstatt Amazon zu verwenden EC2.

Amazon Lightsail

Erstellen Sie Websites oder Webanwendungen mit Amazon Lightsail, einer Cloud-Plattform, die die Ressourcen bereitstellt, die Sie für die schnelle Bereitstellung Ihres Projekts benötigen, und das zu einem niedrigen, vorhersehbaren monatlichen Preis. Einen Vergleich von Amazon EC2 und Lightsail finden Sie unter Amazon Lightsail oder Amazon. EC2

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Stellen Sie containerisierte Anwendungen auf einem Cluster von Instances bereit, verwalten und skalieren Sie sie. EC2 Weitere Informationen finden Sie unter Einen AWS Container-Service auswählen.

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Führen Sie Ihre Kubernetes-Anwendungen in AWS aus. Weitere Informationen finden Sie unter Einen AWS Container-Service auswählen.

Zugriff auf Amazon EC2

Sie können Ihre EC2 Amazon-Instances über die folgenden Schnittstellen erstellen und verwalten:

EC2 Amazon-Konsole

Eine einfache Weboberfläche zum Erstellen und Verwalten von EC2 Amazon-Instances und -Ressourcen. Wenn Sie sich für ein AWS Konto angemeldet haben, können Sie auf die EC2 Amazon-Konsole zugreifen, indem Sie sich auf der Startseite der EC2Konsole anmelden AWS Management Console und dort auswählen.

AWS Command Line Interface

Ermöglicht Ihnen die Interaktion mit AWS Diensten mithilfe von Befehlen in Ihrer Befehlszeilen-Shell. Es wird auf Windows, Mac und Linux unterstützt. Weitere Informationen zur AWS CLI finden Sie im Benutzerhandbuch zu AWS Command Line Interface. Sie finden die EC2 Amazon-Befehle in der AWS CLI Befehlsreferenz.

AWS CloudFormation

Amazon EC2 unterstützt das Erstellen von Ressourcen mithilfe von AWS CloudFormation. Sie erstellen eine Vorlage im JSON- oder YAML-Format, die Ihre AWS Ressourcen beschreibt und diese Ressourcen für Sie AWS CloudFormation bereitstellt und konfiguriert. Sie können Ihre CloudFormation Vorlagen wiederverwenden, um dieselben Ressourcen mehrfach bereitzustellen, sei es in derselben Region und demselben Konto oder in mehreren Regionen und Konten. Weitere Informationen zu den unterstützten Ressourcentypen und Eigenschaften für Amazon EC2 finden Sie in der Referenz zum EC2 Ressourcentyp im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

AWS SDKs

Wenn Sie es vorziehen, Anwendungen sprachspezifisch zu erstellen, APIs anstatt eine Anfrage über HTTP oder HTTPS einzureichen, finden Sie AWS hier Bibliotheken, Beispielcode, Tutorials und andere Ressourcen für Softwareentwickler. Diese Bibliotheken bieten grundlegende Funktionen zur Automatisierung von Aufgaben, z. B. kryptografisches Signieren von Anfragen, Wiederholen von Anfragen und Behandlung von Fehlermeldungen. Dadurch wird Ihnen der Einstieg erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter Tools für AWS.

AWS -Tools für PowerShell

Eine Reihe von PowerShell Modulen, die auf der Funktionalität von aufbauen. SDK für .NET Mit den Tools für PowerShell können Sie über die PowerShell Befehlszeile Skripts für Operationen auf Ihren AWS Ressourcen erstellen. Informationen zu den ersten Schritten finden Sie im AWS - Tools für PowerShell -Benutzerhandbuch. Sie finden die Cmdlets für Amazon EC2 in der AWS - Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz.

Abfrage-API

Amazon EC2 stellt eine Abfrage-API bereit. Diese Abfragen sind HTTP- oder HTTPS-Anfragen, die die HTTP-Verben GET oder POST und einen Abfrageparameter namens `Action` verwenden. Weitere Informationen zu den API-Aktionen für Amazon EC2 finden Sie unter Aktionen in der Amazon EC2 API-Referenz.

Preise für Amazon EC2

Amazon EC2 bietet die folgenden Preisoptionen:

Kostenloses Kontingent

Sie können EC2 kostenlos mit Amazon beginnen. Informationen zu den Optionen des kostenlosen Kontingents finden Sie unter Kostenloses AWS-Kontingent.

On-Demand Instances

Bezahlen Sie für die Instances, die Sie nutzen, nach der Sekunde, mit einem Minimum von 60 Sekunden, ohne langfristige Verpflichtungen oder Vorauszahlungen.

Savings Plans

Sie können Ihre EC2 Amazon-Kosten senken, indem Sie sich für einen Zeitraum von 1 oder 3 Jahren zu einer gleichbleibenden Nutzungsdauer in USD pro Stunde verpflichten.

Reserved Instances

Sie können Ihre EC2 Amazon-Kosten senken, indem Sie sich für eine Laufzeit von 1 oder 3 Jahren auf eine bestimmte Instance-Konfiguration, einschließlich Instance-Typ und Region, festlegen.

Spot Instances

Fordern Sie ungenutzte EC2 Instances an, wodurch Ihre EC2 Amazon-Kosten erheblich gesenkt werden können.

Dedicated Hosts

Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie einen physischen EC2 Server verwenden, der vollständig für Sie reserviert ist, entweder auf Abruf oder im Rahmen eines Savings Plan. Sie können Ihre vorhandenen servergebundenen Softwarelizenzen verwenden und erhalten Unterstützung bei der Erfüllung der Compliance-Anforderungen.

On-Demand-Kapazitätsreservierungen

Reservieren Sie Rechenkapazität für Ihre EC2 Instances in einer bestimmten Availability Zone für einen beliebigen Zeitraum.

Sekundengenaue Abrechnung

Die Kosten für ungenutzte Minuten und Sekunden werden von Ihrer Rechnung gestrichen.

Eine vollständige Liste der Gebühren und Preise für Amazon EC2 sowie weitere Informationen zu den Kaufmodellen finden Sie unter EC2 Amazon-Preise.

Kostenvoranschläge, Abrechnung und Kostenoptimierung

Um Schätzungen für Ihre AWS Anwendungsfälle zu erstellen, verwenden Sie den AWS - Preisrechner.

Verwenden Sie den AWS Modernization Calculator for Microsoft Workloads, um die Kosten für die Umstellung von Microsoft-Workloads auf eine moderne Architektur abzuschätzen AWS, die Open Source- und Cloud-native Dienste verwendet.

Um Ihre Rechnung anzuzeigen, navigieren Sie zu Fakturierungs- und Kostenverwaltungs-Dashboard in der AWS Fakturierung und Kostenmanagement -Konsole. Ihre Abrechnung enthält Links zu Nutzungsberichten mit Details zu Ihrer Abrechnung. Weitere Informationen zur AWS Kontoabrechnung finden Sie im AWS Billing and Cost Management-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie Fragen zu AWS Abrechnung, Konten und Veranstaltungen haben, wenden Sie sich an den AWS Support.

Informationen zur Berechnung der Kosten einer bereitgestellten Beispielumgebung finden Sie im Cloud Economics Center. Denken Sie bei der Berechnung der Kosten einer bereitgestellten Umgebung daran, Nebenkosten wie Snapshot-Speicher für EBS-Volumes einzubeziehen.

Mithilfe von können Sie die Kosten, Sicherheit und Leistung Ihrer AWS Umgebung optimieren AWS Trusted Advisor.

Sie können AWS Cost Explorer es verwenden, um die Kosten und die Nutzung Ihrer EC2 Instances zu analysieren. Sie können Daten für die letzten 13 Monate anzeigen und prognostizieren, wie viel Sie wahrscheinlich für die nächsten 12 Monate ausgeben. Weitere Informationen finden Sie unter Analysieren Ihrer Kosten und Nutzung mit AWS Cost Explorer im AWS Cost Management Benutzerhandbuch.

Ressourcen

- EC2 Amazon-Funktionen
- AWS Re:Post
- AWS Skill Builder
- AWS Support
- Praktische Tutorials
- Webhosting
- Windows an AWS

Erste Schritte mit Amazon EC2

Verwenden Sie dieses Tutorial, um mit Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) zu beginnen. Sie erfahren, wie Sie eine EC2 Instance starten und eine Verbindung zu ihr herstellen. Eine Instanz ist ein virtueller Server in der AWS Cloud. Mit Amazon können Sie das Betriebssystem und die Anwendungen EC2, die auf Ihrer Instance ausgeführt werden, einrichten und konfigurieren.

Übersicht

Das folgende Diagramm zeigt die Hauptkomponenten, die Sie in diesem Tutorial verwenden werden:

- Ein Image – Eine Vorlage, die die Software enthält, die auf Ihrer Instance ausgeführt werden soll, z. B. das Betriebssystem.
- Ein Schlüsselpaar – Eine Reihe von Sicherheitsanmeldeinformationen, mit denen Sie Ihre Identität nachweisen, wenn Sie sich mit Ihrer Instance verbinden. Der private Schlüssel ist auf dem lokalen Computer gespeichert und der öffentliche Schlüssel ist in der Instance gespeichert.
- Ein Netzwerk – Eine Virtual Private Cloud (VPC) ist ein virtuelles Netzwerk dediziert für Ihren AWS-Konto. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, verfügt Ihr Konto über eine Standard-VPC in jeder Availability Zone AWS-Region, und jede Standard-VPC hat ein Standardsubnetz in jeder Availability Zone.
- Eine Sicherheitsgruppe – Dient als virtuelle Firewall zur Steuerung von ein- und ausgehendem Datenverkehr.
- Ein EBS-Volume – Wir benötigen ein Root-Volume für das Image. Sie können optional Datenvolumen hinzufügen.



Kosten für dieses Tutorial

Wenn Sie Ihre erstellen AWS-Konto, können Sie EC2 kostenlos mit Amazon beginnen, indem Sie die verwenden Kostenloses AWS-Kontingent.

Wenn Sie Ihr Abonnement AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben, es weniger als 12 Monate alt ist und Sie die Vorteile des kostenlosen Kontingents für Amazon noch nicht überschritten haben EC2, kostet es Sie nichts, dieses Tutorial abzuschließen, da wir Ihnen bei der Auswahl von Optionen helfen, die unter das kostenlose Kontingent fallen. Andernfalls fallen ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Instance starten (auch wenn sie inaktiv bleibt), bis zu Ihrer Kündigung die standardmäßigen EC2 Amazon-Nutzungsgebühren an.

Wenn Sie Ihre AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, sie weniger als 6 Monate alt ist und Sie noch nicht Ihr gesamtes Guthaben aufgebraucht haben, kostet Sie die Durchführung dieses Tutorials nichts, da wir Ihnen bei der Auswahl von Optionen helfen, die unter das kostenlose Kontingent fallen.

Informationen darüber, wie Sie feststellen können, ob Sie für das kostenlose Kontingent in Frage kommen, finden Sie unterthe section called “Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents nachverfolgen”.

Aufgaben

- Schritt 1: Starten einer Instance
- Schritt 2: Verbindung mit der Instance herstellen
- Schritt 3: Bereinigen Ihrer Instance
- Nächste Schritte

Schritt 1: Starten einer Instance

Sie können eine EC2 Instance AWS Management Console wie im folgenden Verfahren beschrieben starten. Da dieses Tutorial für das schnelle Starten Ihrer ersten Instance konzipiert ist, sind nicht alle möglichen Optionen aufgeführt.

So starten Sie eine Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. In der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm zeigen wir die aktuelle Version an AWS-Region — zum Beispiel Ohio. Sie können die ausgewählte Region verwenden oder optional eine Region auswählen, die Ihnen näher liegt.
3. Wählen Sie im EC2 Konsolen-Dashboard im Bereich Launch Instance die Option Launch instance aus.
4. Geben Sie unter Name and tags (Name und Tags) bei Name einen beschreibenden Namen für Ihre Instance ein.
5. Führen Sie unter Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)) die folgenden Schritte aus:
   a. Wählen Sie Schnellstart und dann das Betriebssystem (OS) für Ihre Instance aus. Für Ihre erste Linux-Instance empfehlen wir Ihnen, Amazon Linux zu verwenden.
   b. Wählen Sie unter Amazon Machine Image (AMI) ein AMI aus, für das das kostenlose Kontingent gilt.
6. Wählen Sie unter Instanztyp für Instanztyp einen Instanztyp aus, für den das kostenlose Kontingent gilt.
7. Unter Schlüsselpaar (Anmelden) wählen Sie für Schlüsselpaarname ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder wählen Sie Neues Schlüsselpaar erstellen, um ein neues zu erstellen.

> **Warning**
>
> Wenn Sie Ohne Schlüsselpaar fortfahren (Nicht empfohlen) auswählen, können Sie mit den in diesem Tutorial beschriebenen Methoden keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen.

8. Beachten Sie, dass wir unter Netzwerkeinstellungen Ihre Standard-VPC ausgewählt und die Option zur Verwendung des Standardsubnetzes in einer Availability Zone ausgewählt haben, die wir für Sie ausgewählt haben, und eine Sicherheitsgruppe mit einer Regel konfiguriert haben, die Verbindungen zu Ihrer Instance von überall aus ermöglicht (`0.0.0.0/0`).

   > **Warning**
   >
   > Wenn Sie `0.0.0.0/0` angeben, aktivieren Sie den Datenverkehr von allen IP-Adressen auf der ganzen Welt. Dieser Ansatz ist möglicherweise für SSH- und RDP-Protokolle in einer Testumgebung für kurze Zeit zulässig, aber für Produktionsumgebungen sehr unsicher. Achten Sie in Produktionsumgebungen darauf, nur Zugriff von der entsprechenden individuellen IP-Adresse oder vom entsprechenden Adressbereich zu autorisieren.

   Für Ihre erste Instance empfehlen wir Ihnen, die Standardeinstellungen zu verwenden. Andernfalls können Sie Ihre Netzwerkeinstellungen wie folgt aktualisieren:

   - (Optional) Um ein bestimmtes Standardsubnetz zu verwenden, wählen Sie Bearbeiten und dann ein Subnetz aus.
   - (Optional) Um eine andere VPC zu verwenden, wählen Sie Bearbeiten und dann eine vorhandene VPC aus. Wenn die VPC nicht für den öffentlichen Internetzugang konfiguriert ist, können Sie keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen.
   - (Optional) Um den eingehenden Verbindungsverkehr auf ein bestimmtes Netzwerk zu beschränken, wählen Sie Benutzerdefiniert statt Überall und geben Sie den CIDR-Block für Ihr Netzwerk ein.
   - (Optional) Um eine vorhandene Sicherheitsgruppe zu verwenden, wählen Sie Vorhandene Sicherheitsgruppe verwenden und dann die Sicherheitsgruppe. Verfügt die Sicherheitsgruppe nicht über eine Regel zum Zulassen von Verbindungsverkehr aus Ihrem Netzwerk, können Sie keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen. Für eine Linux-

Instance müssen Sie SSH-Verkehr zulassen. Für eine Windows-Instance müssen Sie RDP-Verkehr zulassen.

9. Beachten Sie unter Speicher konfigurieren, dass wir ein Root-Volume, aber keine Datenvolumes konfiguriert haben. Dies ist für Testzwecke ausreichend.
10. Überprüfen Sie Ihre Instance-Konfiguration im Bereich Summary (Übersicht). Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf Launch instance (Instance starten).
11. Wenn der Start erfolgreich war, wählen Sie die ID der Instance aus der Erfolgsbenachrichtigung aus, um die Seite Instances zu öffnen und den Status des Starts zu überwachen.
12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Instance. Der anfängliche Status einer Instance ist `pending`. Nach dem Start der Instance ändert sich ihr Zustand in `running`. Wählen Sie den Tab Status und Alarme. Nachdem Ihre Instance die Statusprüfungen bestanden hat, ist sie bereit, Verbindungsanfragen zu empfangen.

Schritt 2: Verbindung mit der Instance herstellen

Welches Verfahren Sie verwenden, hängt vom Betriebssystem der Instance ab. Wenn Sie keine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen können, helfen Ihnen die Informationen unter Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben weiter.

Linux-Instances

Sie können sich mit der Linux-Instance über einen SSH-Client verbinden. Wenn Sie Windows auf Ihrem Computer ausführen, öffnen Sie ein Terminal und führen Sie den `ssh`-Befehl aus, um zu überprüfen, ob ein SSH-Client installiert ist. Wenn der Befehl nicht gefunden wird, installieren Sie OpenSSH für Windows.

So stellen Sie per SSH eine Verbindung mit Ihrer Instance her

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
4. Auf der Seite Verbindung mit Instance herstellen wählen Sie die Registerkarte SSH-Client aus.
5. (Optional) Wenn Sie beim Starten der Instance ein Schlüsselpaar erstellt haben und den privaten Schlüssels (PEM-Datei) auf einen Computer unter Linux oder macOS heruntergeladen haben, führen Sie den chmod-Beispielbefehl aus, um die Berechtigungen für Ihren privaten Schlüssel festzulegen.

6. Kopieren Sie den SSH-Beispielbefehl. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, in dem *key-pair-name* .pem der Name Ihrer privaten Schlüsseldatei, *ec2-user* der mit dem Bild verknüpfte Benutzername und die Zeichenfolge nach dem @-Symbol der öffentliche DNS-Name der Instance ist.

   ```
   ssh -i key-pair-name.pem ec2-user@ec2-198-51-100-1.us-east-2.compute.amazonaws.com
   ```

7. Führen Sie in einem Terminalfenster auf Ihrem Computer den ssh-Befehl aus, den Sie im vorherigen Schritt gespeichert haben. Wenn sich die private Schlüsseldatei nicht im aktuellen Verzeichnis befindet, müssen Sie in diesem Befehl den vollqualifizierten Pfad zur Schlüsseldatei angeben.

   Nachfolgend finden Sie eine Beispielantwort:

   ```
   The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.us-east-2.compute.amazonaws.com
    (198-51-100-1)' can't be established.
   ECDSA key fingerprint is l4UB/neBad9tvkgJf1QZWxheQmR59WgrgzEimCG6kZY.
   Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
   ```

8. (Optional) Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdruck in der Sicherheitswarnung mit dem Instance-Fingerabdruck übereinstimmt, der in der Konsolenausgabe enthalten ist, wenn Sie eine Instance zum ersten Mal starten. Um die Konsolenausgabe abzurufen, wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, Systemprotokoll abrufen aus. Wenn die Fingerabdrücke nicht übereinstimmen, versucht möglicherweise jemand einen Angriff. man-in-the-middle Falls die Fingerabdrücke übereinstimmen, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
9. Geben Sie ei **`yes`**.

   Nachfolgend finden Sie eine Beispielantwort:

   ```
   Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.us-
   east-2.compute.amazonaws.com' (ECDSA) to the list of known hosts.
   ```

Windows-Instances

Zur Verbindung mit einer Windows-Instance mit RDP müssen Sie das anfängliche Administratorpasswort abrufen und es angeben, wenn Sie per Remote Desktop eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen. (Nach dem Start der Instance dauert es einige Minuten, bis das Passwort verfügbar ist.) Ihr Konto muss über die Erlaubnis verfügen, die GetPasswordDataAktion aufrufen zu

können. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-API.

Der Standardbenutzername für das Administratorkonto hängt von der Sprache des Betriebssystems (OS) ab, das im AMI enthalten ist. Um den richtigen Benutzernamen zu ermitteln, identifizieren Sie die Sprache des Betriebssystems und wählen Sie dann den entsprechenden Benutzernamen. Für ein englisches Betriebssystem lautet der Benutzername beispielsweise `Administrator`, für ein französisches Betriebssystem ist es `Administrateur` und für ein portugiesisches Betriebssystem ist es `Administrador`. Wenn eine Sprachversion des Betriebssystems keinen Benutzernamen in derselben Sprache hat, wählen Sie den Benutzernamen `Administrator (Other)`. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-Website unter Lokalisierte Namen für Administratorkonten in Windows.

So rufen Sie das Administrator-Passwort ab

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
4. Auf der Seite Verbindung mit Instance herstellen wählen Sie die Registerkarte RDP-Client aus.
5. Wählen Sie unter Benutzername den Standardbenutzernamen für das Administratorkonto aus. Der von Ihnen gewählte Benutzername muss der Sprache des Betriebssystems (OS) entsprechen, das im AMI enthalten ist, das Sie zum Starten Ihrer Instance verwendet haben. Wenn es keinen Benutzernamen in derselben Sprache wie Ihr Betriebssystem gibt, wählen Sie Administrator (Andere).
6. Wählen Sie Passwort erhalten.
7. Gehen Sie auf der Seite Windows-Passwort erhalten wie folgt vor:

    a. Klicken Sie auf Private Schlüsseldatei hochladen und navigieren Sie zu der privaten Schlüsseldatei (`.pem`), die Sie beim Starten der Instance angegeben haben. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Open (Öffnen), um den gesamten Inhalt der Datei auf dieses Fenster zu kopieren.

    b. Klicken Sie auf Password entschlüsseln. Die Seite Passwort erhalten wird geschlossen und das Standard-Administrator-Passwort für die Instance wird unter Passwort angezeigt. Es ersetzt den zuvor angezeigten Link Passwort erhalten.

    c. Bewahren Sie das Passwort an einem sicheren Ort auf. Dieses Passwort wird benötigt, um eine Verbindung mit der Instance herzustellen.

Das folgende Verfahren verwendet den Remote Desktop Connection Client für Windows (MSTSC). Wenn Sie einen anderen RDP-Client verwenden, laden Sie die RDP-Datei herunter und lesen Sie dann in der Dokumentation für den RDP-Client nach, wie Sie die RDP-Verbindung herstellen.

So stellen Sie mithilfe eines RDP-Clients eine Verbindung zu einer Windows-Instance her

1. Wählen Sie auf der Seite Mit Instance verbinden die Option Remote-Desktop-Datei herunterladen aus. Klicken Sie nach dem Herunterladen der Datei auf Abbrechen, um zur Seite Instances zurückzukehren. Die RDP-Datei wurde in Ihren `Downloads`-Ordner heruntergeladen.
2. Führen Sie `mstsc.exe` aus, um den RDP-Client zu öffnen.
3. Erweitern Sie Optionen anzeigen, wählen Sie Öffnen und wählen Sie die RDP-Datei aus Ihrem `Downloads`-Ordner aus.
4. Standardmäßig ist Computer der öffentliche IPv4 DNS-Name der Instance und Benutzername ist das Administratorkonto. Um IPv6 stattdessen eine Verbindung mit der Instanz herzustellen, ersetzen Sie den öffentlichen IPv4 DNS-Namen der Instanz durch ihre IPv6 Adresse. Überprüfen und ändern Sie nach Bedarf die folgenden Einstellungen.
5. Wählen Sie Connect aus. Wenn Sie eine Warnmeldung erhalten, dass der Publisher der Remote-Verbindung unbekannt ist, klicken Sie auf Verbinden, um fortzufahren.
6. Geben Sie das Passwort ein, das Sie zuvor gespeichert haben, und klicken Sie dann auf OK.
7. Aufgrund der Art selbst signierter Zertifikate erhalten Sie möglicherweise eine Warnmeldung, dass das Sicherheitszertifikat nicht authentifiziert werden konnte. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn Sie dem Zertifikat vertrauen, wählen Sie Ja, um eine Verbindung mit Ihrer Instance herzustellen.
   - [Windows] Bevor Sie fortfahren, vergleichen Sie den Fingerabdruck des Zertifikats mit dem Wert im Systemprotokoll, um die Identität des Remotecomputers zu bestätigen. Wählen Sie Zertifikat anzeigen und dann auf der Registerkarte Details die Option Fingerabdruck. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Wert `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT` in Aktionen, Überwachen und Problembehandlung, Systemprotokoll abrufen.
   - [Mac OS X] Bevor Sie fortfahren, vergleichen Sie den Fingerabdruck des Zertifikats mit dem Wert im Systemprotokoll, um die Identität des Remotecomputers zu bestätigen. Wählen Sie Zertifikat anzeigen, erweitern Sie Details und wählen Sie SHA1 Fingerabdrücke aus. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Wert `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT` in Aktionen, Überwachen und Problembehandlung, Systemprotokoll abrufen.

8. Wenn die RDP-Verbindung erfolgreich ist, zeigt der RDP-Client den Windows-Anmeldebildschirm und dann den Windows-Desktop an. Wenn Sie stattdessen eine Fehlermeldung erhalten, finden Sie weitere Informationen unter the section called “Der Remotedesktopdienst kann keine Verbindung zu dem Remotecomputer herstellen”. Wenn Sie mit der RDP-Verbindung fertig sind, können Sie den RDP-Client schließen.

Schritt 3: Bereinigen Ihrer Instance

Nachdem Sie alle Schritte für die Instance abgeschlossen haben, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben, sollten Sie die Bereinigung durchführen, indem Sie die Instance beenden. Falls Sie vor dem Bereinigen für diese Instance noch weitere Schritte ausführen möchten, helfen Ihnen die Informationen unter weite Nächste Schritte.

> **Important**
>
> Die Beendigung einer Instance löscht diese. Nachdem Sie eine Instance beendet haben, können Sie keine erneute Verbindung mit ihr herstellen.

Sobald sich der Status der Instance auf `shutting down` oder `terminated` ändert, fallen keine Gebühren mehr für die Instance oder die Nutzung an, die auf Ihr kostenloses Kontingent angerechnet werden. Um Ihre Instance zur späteren Verwendung beizubehalten, ohne dass Gebühren anfallen, die auf Ihr kostenloses Kontingent angerechnet werden, können Sie die Instance vorerst anhalten und später wieder starten. Weitere Informationen finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.

So beenden Sie Ihre Instance

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. Wählen Sie in der Liste mit den Instances die gewünschte Instance aus.
2. Wählen Sie Instance-Status, Instance beenden (löschen).
3. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Beenden (löschen) aus.

   Amazon EC2 fährt Ihre Instance herunter und beendet sie. Nachdem Ihre Instance beendet wurde, bleibt sie auf der Konsole noch für kurze Zeit sichtbar, bevor der Eintrag automatisch gelöscht wird. Sie können die beendete Instance nicht selbst aus der Konsolenanzeige entfernen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie Ihre Instance gestartet haben, sollten Sie sich mit den folgenden Schritten befassen:

- Erkunden Sie die EC2 Kernkonzepte von Amazon mit den einführenden Tutorials. Weitere Informationen finden Sie unter Tutorials zum Starten von EC2 Instances.
- Erfahren Sie, wie Sie Ihre Nutzung des EC2 kostenlosen Amazon-Kontingents mithilfe der Konsole verfolgen können. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents nachverfolgen”.
- Konfigurieren Sie einen CloudWatch Alarm, der Sie benachrichtigt, wenn Ihre Nutzung das kostenlose Kontingent überschreitet (für Konten, die vor dem 15. Juli 2025 erstellt wurden). Weitere Informationen finden Sie unter Nachverfolgen Ihres kostenlosen Kontingents für Kostenloses AWS-Kontingent im Benutzerhandbuch für AWS Billing .
- Fügen Sie ein EBS-Volume hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume erstellen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.
- Erfahren Sie, wie Sie Ihre EC2 Instanz mithilfe des Run Befehls remote verwalten können. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Systems Manager Run Command im Benutzerhandbuch für AWS Systems Manager .
- Erfahren Sie mehr über Kaufoptionen für Instances. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Abrechnungs- und Kaufoptionen von Amazon.
- Ratschläge zu Instance-Typen einholen. Weitere Informationen finden Sie unter Empfehlungen vom EC2 Instanztyp-Finder abrufen.

Bewährte Methoden für Amazon EC2

Um den größtmöglichen Nutzen aus Amazon zu ziehen EC2, empfehlen wir Ihnen, die folgenden bewährten Methoden anzuwenden.

Sicherheit

- Verwalten Sie den Zugriff auf AWS Ressourcen und APIs verwenden Sie, wann immer möglich, einen Identitätsverbund mit einem Identitätsanbieter und IAM-Rollen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.
- Implementieren Sie Regeln mit den höchsten Einschränkungen für Ihre Sicherheitsgruppe.
- Führen Sie regelmäßig Patches und Aktualisierungen durch; sichern Sie das Betriebssystem und die Anwendungen auf Ihrer Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Update-Management. Spezifische Richtlinien für Windows-Betriebssysteme finden Sie unter Bewährte Methoden für die Sicherheit in Windows-Instances.
- Verwenden Sie Amazon Inspector, um EC2 Amazon-Instances automatisch zu erkennen und nach Softwareschwachstellen und unbeabsichtigten Netzwerkbedrohungen zu durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Amazon Inspector.
- Verwenden Sie AWS Security Hub Kontrollen, um Ihre EC2 Amazon-Ressourcen anhand bewährter Sicherheitsmethoden und Sicherheitsstandards zu überwachen. Weitere Informationen zur Verwendung von Security Hub finden Sie unter Amazon Elastic Compute Cloud Kontrollen im AWS Security Hub -Benutzerhandbuch.

Speicher

- Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen des Root-Gerätetyps auf Datenpersistenz, -sicherung und -wiederherstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Root-Gerätetyp.
- Verwenden Sie getrennte Amazon EBS-Volumes für das Betriebssystem und Ihre Daten. Stellen Sie sicher, dass das Volume mit Ihren Daten nach Beendigung der Instance erhalten bleibt. Weitere Informationen finden Sie unter Daten beim Beenden einer Instance aufbewahren.
- Nutzen Sie den für Ihre Instance verfügbaren Instance-Speicher zum Speichern von temporären Daten. Denken Sie daran, dass die im Instance-Speicher gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn Sie Ihre Instance anhalten, in den Ruhezustand versetzen oder beenden. Wenn Sie Instance-Speicher zur Datenbankspeicherung verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie einen Cluster mit einem Replikationsfaktor haben, der Fehlertoleranz gewährleistet.

- Verschlüsseln Sie EBS-Volumes und Snapshots. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Verschlüsselung im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Ressourcenmanagement

- Nutzen Sie Instance-Metadaten und benutzerdefinierte Ressourcen-Tags zur Nachverfolgung und Identifizierung Ihrer AWS -Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwenden Sie Instanz-Metadaten, um Ihre EC2 Instanz zu verwalten und Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.
- Sehen Sie sich Ihre aktuellen Limits für Amazon an EC2. Planen Sie Anfragen zur Erhöhung der Limits im Voraus vor dem Zeitpunkt, zu dem Sie sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Servicekontingente.
- Verwenden Sie diese Option, AWS Trusted Advisor um Ihre AWS Umgebung zu untersuchen und dann Empfehlungen abzugeben, wenn sich Möglichkeiten bieten, Geld zu sparen, die Systemverfügbarkeit und -leistung zu verbessern oder Sicherheitslücken zu schließen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Trusted Advisor im AWS -Support -Benutzerhandbuch.

Sicherung und Wiederherstellung

- Sichern Sie Ihre EBS-Volumes regelmäßig mit Amazon EBS-Snapshots, und erstellen Sie ein Amazon Machine Image (AMI) aus Ihrer Instance, um die Konfiguration als Vorlage zum Starten zukünftiger Instances zu speichern. Weitere Informationen zu AWS Services, die zur Umsetzung dieses Anwendungsfalls beitragen, finden Sie unter AWS Backupund Amazon Data Lifecycle Manager.
- Stellen Sie kritische Komponenten Ihrer Anwendung in mehreren Availability Zones bereit, und replizieren Sie Ihre Daten entsprechend.
- Entwickeln Sie Ihre Anwendungen so, dass sie dynamische IP-Adressierung beim erneuten Starten Ihrer Instance verwalten können. Weitere Informationen finden Sie unter IP-Adressierung der EC2 Amazon-Instanz.
- Überwachen von und Reagieren auf Ereignisse. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die EC2 Amazon-Ressourcen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Bearbeitung von Failover vorbereitet sind. Als einfache Lösung können Sie einer Ersatz-Instance manuell eine Netzwerkschnittstelle oder Elastic IP-Adresse zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Elastic-Network-Schnittstelle. Für eine

automatisierte Lösung können Sie Amazon EC2 Auto Scaling verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

- Testen Sie regelmäßig den Prozess zur Wiederherstellung Ihrer Instances und Amazon-EBS-Volumes, um sicherzustellen, dass Daten und Services erfolgreich wiederhergestellt werden.

Netzwerk

- Setzen Sie den time-to-live (TTL) -Wert für Ihre Anwendungen auf 255, für IPv4 und IPv6. Wenn Sie einen kleineren Wert verwenden, besteht das Risiko, dass die TTL abläuft, während der Anwendungsdatenverkehr unterwegs ist, was zu Erreichbarkeitsproblemen für Ihre Instances führt.

Amazon-Maschinenbilder bei Amazon EC2

Ein Amazon Machine Image (AMI) ist ein Image, das die Software bereitstellt, die zum Einrichten und Booten einer EC2 Amazon-Instance erforderlich ist. Jedes AMI enthält auch eine Blockgerät-Zuweisung, die angibt, welche Blockgeräte an die von Ihnen gestarteten Instances angeschlossen werden sollen. Beim Starten einer Instance müssen Sie ein AMI angeben. Das AMI muss mit dem Instance-Typ kompatibel sein, den Sie für Ihre Instance gewählt haben. Sie können ein von bereitgestelltes AMI AWS, ein öffentliches AMI, ein AMI, das eine andere Person mit Ihnen geteilt hat, oder ein AMI verwenden, das Sie bei der gekauft haben AWS Marketplace.

Ein AMI ist spezifisch für Folgendes:

- Region
- Betriebssystem
- Prozessorarchitektur
- Root-Gerätetyp
- Virtualisierungstyp

Sie können mehrere Instances aus einem einzigen AMI starten, wenn Sie mehrere Instances mit derselben Konfiguration benötigen. Sie können verschiedene Instances verwenden AMIs , um Instances zu starten, wenn Sie Instances mit unterschiedlichen Konfigurationen benötigen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Sie können ein AMI aus Ihren EC2 Amazon-Instances erstellen und es dann verwenden, um Instances mit derselben Konfiguration zu starten. Sie können ein AMI in eine andere AWS Region kopieren und es dann verwenden, um Instances in dieser Region zu starten. Sie können ein von Ihnen erstelltes AMI auch mit anderen Konten teilen, sodass diese Instances mit derselben Konfiguration starten können. Sie können Ihr AMI mit dem verkaufen AWS Marketplace.

Inhalt

- AMI-Typen und -Merkmale bei Amazon EC2
- Finden Sie ein AMI, das die Anforderungen für Ihre EC2 Instance erfüllt
- Bezahlt AMIs in den AWS Marketplace für EC2 Amazon-Instances
- Amazon EC2 AMI-Lebenszyklus
- Instance-Startverhalten mit EC2 Amazon-Startmodi
- Verschlüsselung mit EBS-gestützter Verschlüsselung verwenden AMIs
- Verstehen Sie die gemeinsame AMI-Nutzung in Amazon EC2
- Überwachen Sie AMI-Ereignisse mit Amazon EventBridge
- Verstehen von AMI-Fakturierungsdaten
- AMI-Kontingente bei Amazon EC2

AMI-Typen und -Merkmale bei Amazon EC2

Wenn Sie eine Instance starten, muss das von Ihnen gewählte AMI mit dem von Ihnen gewählten Instance-Typ kompatibel sein. Sie können ein AMI aufgrund der folgenden Merkmale auswählen:

- Region
- Betriebssystem
- Prozessorarchitektur
- Startberechtigungen
- Root-Gerätetyp
- Virtualisierungstypen

Startberechtigungen

Startberechtigungen bestimmen, wer ein AMI zum Starten von Instances verwenden kann. Sie können sich Startberechtigungen wie die gemeinsame Nutzung eines AMI vorstellen — wenn Sie Startberechtigungen erteilen, teilen Sie das AMI mit anderen Benutzern. Nur der Besitzer eines AMI kann seine Verfügbarkeit durch Angabe von Startberechtigungen bestimmen. Startberechtigungen lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen.

Startberechtigung	Beschreibung
öffentlich	Der Besitzer erteilt allen AWS Konten Startberechtigungen.
explizit	Der Besitzer erteilt bestimmten AWS Konten, Organisationen oder Organisationseinheiten Startberechtigungen (OUs).
implizit	Der Eigentümer hat implizite Startberechtigungen für ein AMI.

Amazon und die EC2 Amazon-Community bieten eine große Auswahl an Zielgruppen AMIs. Weitere Informationen finden Sie unter Verstehen Sie die gemeinsame AMI-Nutzung in Amazon EC2. Entwickler können für ihre Gebühren Gebühren erheben AMIs. Weitere Informationen finden Sie unter Bezahlt AMIs in den AWS Marketplace für EC2 Amazon-Instances.

Root-Gerätetyp

Alle AMIs werden entweder als von Amazon EBS unterstützt oder vom Instance-Store unterstützt eingestuft.

- Amazon-EBS-gestütztes AMI: Das Root-Gerät für eine Instance, die über das AMI gestartet wird, ist ein Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)-Volume, das über einen Amazon-EBS-Snapshot erstellt wird. Wird sowohl für Linux als auch für Windows AMIs unterstützt.
- Instance-Speicher-gestütztes AMI von Amazon: Das Root-Gerät für eine Instance, die über das AMI gestartet wird, ist ein Instance-Speicher-Volume, das aus einer in Amazon S3 gespeicherten Vorlage erstellt wird. Wird AMIs nur für Linux unterstützt. Windows unterstützt AMIs keinen Instanzspeicher für das Root-Gerät.

Weitere Informationen finden Sie unter Root-Volumes für Ihre EC2 Amazon-Instances.

> **Note**
>
> Instances, die im Speicher gesichert AMIs wurden, gelten als Ende ihrer Lebensdauer und werden nicht für eine neue Verwendung empfohlen. Sie werden nur auf den folgenden älteren Instance-Typen unterstützt: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 und X1.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigen Unterschiede bei der Verwendung der beiden Typen von zusammengefasst. AMIs

Merkmal	Amazon EBS-Backed AMI	Amazon Instance Store-Backed AMI
Root-Gerät-Volume	EBS-Volume	Instance-Speicher-Volume
Startzeit für eine Instance	Normalerweise unter 1 Minute	Normalerweise unter 5 Minuten
Datenpersistenz	Das Root-Volume wird standardmäßig gelöscht, wenn die Instance beendet wird.* Daten auf alle	Daten auf Instance-Speicher-Volumes bleiben nur während der Lebensdauer der Instance erhalten.

Merkmal	Amazon EBS-Backed AMI	Amazon Instance Store-Backed AMI
	anderen EBS-Volumes nach Beendigung der Instance erhalten.	
Angehaltener Zustand	Kann sich in einem angehaltenen Zustand befinden. Selbst wenn die Instance gestoppt wird und nicht läuft, bleibt das Root-Volume in Amazon EBS bestehen.	Kann sich nicht im gestoppte n Zustand befinden; Instances werden ausgeführt oder beendet.
Modifikationen	Instance-Typ, Kernel, RAM-Daten träger und Benutzerdaten können geändert werden, während die Instance gestoppt ist.	Instance-Attribute sind über die Lebensdauer einer Instance festgelegt.
Gebühren	Ihnen wird die Instance-Nutzung, EBS-Volume-Nutzung und das Speichern Ihres AMI als EBS-Snapshot berechnet.	Ihnen wird die Instance-Nutzung und das Speichern Ihres AMI in Amazon S3 berechnet.
AMI-Erstellung/-Bü ndelung	Verwendet einen einzelnen Befehl/Aufruf	Erfordert Installation und Verwendung von AMI-Tools

* Standardmäßig ist das Flag `DeleteOnTermination` für EBS-Root-Volumes auf `true` gesetzt. Weitere Informationen zum Ändern dieses Flags, so dass das Volume nach der Beendigung erhalten bleibt, finden Sie unter Behalten Sie ein Amazon EBS-Root-Volume, nachdem eine EC2 Amazon-Instance beendet wurde.

** Nur unterstützt mit `io2`-EBS Block Express. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitgestellte-IOPS-SSD-Block-Express-Volumes im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Bestimmen des Root-Gerätetyps Ihres AMI

Das AMI, das Sie zum Starten einer EC2 Instance verwenden, bestimmt den Typ des Root-Volumes. Das Root-Volume einer EC2 Instance ist entweder ein EBS-Volume oder ein Instance-Speicher-Volume.

Nitro-basierte Instances unterstützen nur EBS-Root-Volumes. Die folgenden Instance-Typen der vorherigen Generation sind die einzigen Instance-Typen, die Instance-Speicher-Root-Volumes unterstützen: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 und X1.

Console

So ermitteln Sie den Root-Gerätetyp eines AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich das AMI aus AMIs, und wählen Sie es aus.
3. Prüfen Sie auf der Registerkarte Details den Wert unter Root-Gerätetyp wie folgt:
   - `ebs`: Dies ist ein EBS-gestütztes AMI.
   - `instance store`— Dies ist ein instance store-backed AMI.

AWS CLI

So ermitteln Sie den Root-Gerätetyp eines AMI

Verwenden Sie den Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].RootDeviceType
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ebs
```

PowerShell

So ermitteln Sie den Root-Gerätetyp eines AMI

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
(Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890).RootDeviceType.Value
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ebs
```

Virtualisierungstypen

Amazon Machine Images verwenden einen von zwei Virtualisierungstypen: Paravirtual (PV) oder Hardware Virtual Machine (HVM). Die Hauptunterschiede zwischen PV und HVM AMIs bestehen darin, wie sie starten und ob sie spezielle Hardwareerweiterungen (CPU, Netzwerk und Speicher) nutzen können, um eine bessere Leistung zu erzielen. Windows AMIs ist HVM AMIs.

In der folgenden Tabelle werden HVM und PV verglichen. AMIs

Merkmal	HVM (Hardwaregestützte virtuelle Maschine)	PV
Beschreibung	HVM AMIs verfügen über einen vollständig virtualisierten Hardwaresatz und starten, indem der Master-Boot-Record des Root-Block-Geräts Ihres Images ausgeführt wird. Dieser Virtualisierungstyp kann ein Betriebssystem direkt auf einer virtuellen Maschine ausführen, ohne dass diese modifiziert werden muss – ganz so, als würde es sich um Bare-Metal-Hardware handeln. Das EC2 Amazon-Hostsystem emuliert einen Teil oder die gesamte zugrunde	PV AMIs bootet mit einem speziellen Bootloader namens PV-GRUB, der den Boot-Zyklus startet und anschließend den in der `menu.lst` Datei auf Ihrem Image angegebenen Kernel kettenweise lädt. Paravirtual-Gäste können auf Host-Hardware ausgeführt werden, die keine explizite Unterstützung für Virtualisierung hat. Weitere Informationen zu PV-GRUB und seiner Verwendung in Amazon finden Sie unter Vom Benutzer EC2 bereitgestellte Kernel.

Merkmal	HVM (Hardwaregestützte virtuelle Maschine)	PV
	liegende Hardware, die dem Gast präsentiert wird.	
Unterstützte Instance-Typen	Alle Instance-Typen der aktuellen Generation unterstützen HVM. AMIs	Die folgenden Instance-Typen der vorherigen Generation unterstützen PV AMIs: C1, C3, M1, M3, M2 und T1. Instance-Typen der aktuellen Generation unterstützen PV nicht AMIs.
Unterstützung für Hardware-Erweiterungen	HVM-Gäste können den Vorteil von Hardware-Erweiterungen nutzen, die einen schnellen Zugriff auf die zugrunde liegende Hardware des Hostsystems ermöglichen. Sie müssen erweiterte Netzwerke und GPU-Verarbeitung nutzen. Um Anweisungen an spezialisierte Netzwerk- und GPU-Geräte weiterleiten zu können, muss das Betriebssystem Zugriff auf die native Hardwareplattform haben und HVM-Virtualisierung stellt den erforderlichen Zugriff bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessertes Networking auf EC2 Amazon-Instances.	Nein, sie können keine speziellen Hardwareerweiterungen wie erweiterte Netzwerk- oder GPU-Verarbeitung nutzen.

Merkmal	HVM (Hardwaregestützte virtuelle Maschine)	PV
Such-Anleitung	Stellen Sie sicher, dass der Virtualisierungstyp des AMI auf `hvm` festgelegt ist. Verwenden Sie hierzu die Konsole oder den Befehl describe-images.	Stellen Sie sicher, dass der Virtualisierungstyp des AMI auf `paravirtual` festgelegt ist. Verwenden Sie hierzu die Konsole oder den Befehl describe-images.

PV auf HVM

Paravirtuelle Gäste schnitten beim Speicher- und Netzwerkbetrieb traditionell besser ab als HVM-Gäste, da sie spezielle Treiber nutzen konnten, wodurch der Aufwand für I/O die Emulation von Netzwerk- und Festplattenhardware vermieden wurde, wohingegen HVM-Gäste diese Anweisungen auf emulierte Hardware übersetzen mussten. Jetzt sind PV-Treiber für HVM-Gäste verfügbar, sodass Betriebssysteme, die nicht für den Betrieb in einer paravirtualisierten Umgebung portiert werden können, dennoch Leistungsvorteile bei Speicher und Netzwerk erzielen können, wenn sie verwendet werden. I/O Mit diesen PV auf HVM-Treibern können HVM-Gäste die gleiche oder eine bessere Leistung als paravirtuelle Gäste erzielen.

Finden Sie ein AMI, das die Anforderungen für Ihre EC2 Instance erfüllt

Ein AMI umfasst die Komponenten und Anwendungen, wie das Betriebssystem und den Typ des Root-Volumes, die zum Starten einer Instance erforderlich sind. Um eine Instance zu starten, müssen Sie ein AMI finden, das Ihren Anforderungen entspricht.

Bei der Auswahl eines AMI müssen Sie die folgenden möglichen Anforderungen an die zu startenden Instances beachten:

- Die AWS Region des AMI als AMI IDs ist für jede Region einzigartig.
- Das Betriebssystem (z. B. Windows oder Linux).
- Die Architektur: (z. B. 32-Bit, 64-Bit oder 64-Bit-ARM).
- Der Root-Gerätetyp: (z. B. Amazon EBS oder Instance-Speicher).
- Der Anbieter (z. B. Amazon Web Services).

- Zusätzliche Software (z. B. SQL Server).

Console

Sie können aus der Liste auswählen, AMIs wann Sie den Launch-Instance-Assistenten verwenden, oder Sie können auf der Seite Images nach allen verfügbaren AMIs Instanzen suchen.

So finden Sie mit dem Launch-Instance-Assistenten ein Quick Start-AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der Sie Ihre Instances starten möchten. Sie können unabhängig von Ihrem Standort jede verfügbare Region auswählen. AMI IDs sind für jede AWS Region einzigartig.
3. Wählen Sie im Dashboard der Konsole die Option Launch Instance aus.
4. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) die Option Quick Start, wählen Sie das Betriebssystem (OS) für Ihre Instance aus und wählen Sie dann unter Amazon Machine Image (AMI) eines der AMIs in der Liste häufig verwendeten aus. Wenn Sie das AMI, das Sie verwenden möchten, nicht sehen, wählen Sie Browse more, AMIs um den vollständigen AMI-Katalog zu durchsuchen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image).

So finden Sie ein AMI mithilfe der AMIs Seite

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der Sie Ihre Instances starten möchten. Sie können unabhängig von Ihrem Standort jede verfügbare Region auswählen. AMI IDs sind für jede AWS Region einzigartig.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
4. (Optional) Verwenden Sie die Filter- und Suchoptionen, um die angezeigte Liste so einzugrenzenAMIs , AMIs dass nur die angezeigt werden, die Ihren Kriterien entsprechen.

   Um beispielsweise alle Bilder aufzulisten, die von AMIs bereitgestellt wurden AWS, wählen Sie Öffentliche Bilder aus. Verwenden Sie dann die Suchoptionen, um die Liste der angezeigten Objekte weiter einzugrenzen AMIs. Wählen Sie die Suchleiste aus und anschließend im Menü Owner alias (Besitzeralias), dann den Operator = und den Wert

amazon. Um nach einer bestimmten Plattform zu suchen, z. B. Linux oder Windows, wählen Sie erneut in der Suchleiste die Option Plattform, dann den Operator = und dann das Betriebssystem aus der bereitgestellten Liste aus. AMIs

5. (Optional) Wählen Sie das Symbol Einstellungen, um auszuwählen, welche Image-Attribute angezeigt werden sollen, z. B. der Root-Gerätetyp. Alternativ können Sie ein AMI in der Liste auswählen und seine Eigenschaften auf der Registerkarte Details anzeigen.
6. Bevor Sie ein AMI auswählen, müssen Sie Folgendes beachten: Sie müssen wissen, ob das AMI durch Instance-Speicher oder Amazon EBS gestützt ist, und die Auswirkungen dieses Unterschieds kennen. Weitere Informationen finden Sie unter Root-Gerätetyp.
7. Um eine Instance von diesem AMI zu starten, wählen Sie sie aus und wählen Sie dann Instance von Image starten. Informationen zum Starten einer Instance über die Konsole finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole. Wenn Sie die Instance nicht sofort starten möchten, notieren Sie sich die AMI-ID für später.

AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl describe-images, um ein AMI zu finden, das Ihren Anforderungen entspricht. Standardmäßig gibt dieser Befehl alle öffentlichen Dateien AMIs zurück, die Ihnen gehören und die mit Ihnen geteilt wurden.

So finden Sie ein AMI, das Amazon gehört

Verwenden Sie den Befehl describe-images mit der `--owners` Option.

```
aws ec2 describe-images --owners amazon
```

So finden Sie ein Windows-AMI

Fügen Sie den folgenden Filter hinzu, um nur Windows anzuzeigen AMIs.

```
--filters "Name=platform,Values=windows"
```

So finden Sie ein EBS-gestütztes AMI

Fügen Sie den folgenden Filter hinzu, um nur von Amazon EBS AMIs unterstützte Anzeige zu erhalten.

```
--filters "Name=root-device-type,Values=ebs"
```

PowerShell

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet, um ein AMI zu finden, das Ihren Anforderungen entspricht. Standardmäßig gibt dieses Cmdlet alle öffentlichen Inhalte zurück, AMIs die Ihnen gehören oder die mit Ihnen geteilt wurden.

So finden Sie ein AMI, das Amazon gehört

Verwenden Sie den Get-EC2ImageBefehl mit dem `-Owner` Parameter.

```
Get-EC2Image -Owner amazon
```

So finden Sie ein Windows-AMI

Fügen Sie den folgenden Filter hinzu, um nur Windows anzuzeigen AMIs.

```
-Filter @{Name="platform"; Values="windows"}
```

Weitere Beispiele finden Sie unter Find an Amazon Machine Image Using Windows PowerShell im AWS -Tools für PowerShell Benutzerhandbuch.

Zugehörige Ressourcen

Weitere Informationen AMIs zu einem bestimmten Betriebssystem finden Sie im Folgenden:

- Amazon Linux 2023 — AL2023 bei Amazon EC2 im Amazon Linux 2023-Benutzerhandbuch
- Ubuntu — Amazon EC2 AMI Locator auf der Canonical Ubuntu-Website
- RHEL — Red Hat Enterprise Linux Images (AMI) auf Amazon Web Services (AWS) auf der Red Hat-Website verfügbar
- Windows Server — AWS Windows AMI-Referenz

Informationen dazu AMIs , die Sie abonnieren können, AWS Marketplace finden Sie unterBezahlt AMIs in den AWS Marketplace für EC2 Amazon-Instances.

Informationen dazu, wie Sie Systems Manager verwenden können, um Ihren Benutzern zu helfen, das neueste AMI zu finden, das sie beim Starten einer Instance verwenden sollten, finden Sie im Folgenden:

- Referenz AMIs mit Systems Manager Manager-Parametern
- Verweisen AMIs Sie mithilfe der öffentlichen Parameter von Systems Manager auf die neuesten Informationen

Referenz AMIs mit Systems Manager Manager-Parametern

Wenn Sie eine Instance mit dem EC2 Launch-Instance-Assistenten in der EC2 Amazon-Konsole starten, können Sie entweder ein AMI aus der Liste auswählen oder Sie können einen AWS Systems Manager Parameter auswählen, der auf eine AMI-ID verweist (in diesem Abschnitt beschrieben). Wenn Sie Automatisierungscode zum Starten Ihrer Instances verwenden, können Sie den Systems Manager-Parameter anstelle der AMI-ID angeben.

Ein Systems Manager-Parameter ist ein vom Kunden definiertes Schlüssel-Wert-Paar, das Sie in Systems Manager Parameterspeicher erstellen können. Der Parameterspeicher bietet einen zentralen Speicher zur Auslagerung Ihrer Anwendungskonfigurationswerte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Systems Manager Parameter Store im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch zu .

Wenn Sie einen Parameter erstellen, der auf eine AMI-ID verweist, stellen Sie sicher, dass Sie den Datentyp als `aws:ec2:image` angeben. Die Angabe dieses Datentyps stellt sicher, dass beim Erstellen oder Ändern des Parameters der Parameterwert als AMI-ID validiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Native Parameterunterstützung für Amazon Machine Image IDs im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Anwendungsfälle
- Berechtigungen
- Einschränkungen
- Starten einer Instance mit einem Systems Manager-Parameter

Anwendungsfälle

Wenn Sie Systems Manager Manager-Parameter verwenden, um auf AMI zu verweisen IDs, ist es für Ihre Benutzer einfacher, beim Starten von Instances das richtige AMI auszuwählen. System-Manager-Parameter können auch die Verwaltung von Automatisierungscode vereinfachen.

Benutzerfreundlicher

Wenn Instances unter Verwendung eines bestimmten AMI gestartet werden müssen und dieses AMI regelmäßig aktualisiert wird, empfehlen wir, dass Ihre Benutzer einen Systems-Manager-Parameter auswählen müssen, um das AMI zu finden. Indem Sie erforderlich machen, dass Ihre Benutzer einen Systems-Manager-Parameter auswählen, wird sichergestellt, dass beim Starten von Instances das neueste AMI verwendet wird.

Beispielsweise könnten Sie in Ihrer Organisation jeden Monat eine neue Version Ihres AMIs erstellen, das die neuesten Betriebssystem- und Anwendungs-Patches enthält. Außerdem müssen Ihre Benutzer Instances mit der neuesten Version Ihres AMIs starten. Um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer die neueste Version verwenden, können Sie einen Systems Manager-Parameter (z. B. `golden-ami`) erstellen, der auf die korrekte AMI-ID verweist. Jedes Mal, wenn eine neue Version des AMIs erstellt wird, aktualisieren Sie den AMI-ID-Wert im Parameter, sodass er immer auf das neueste AMI verweist. Ihre Benutzer brauchen nichts von den regelmäßigen Updates des AMI zu wissen, da sie weiterhin jedes Mal denselben Systems-Manager-Parameter auswählen. Die Verwendung eines Systems-Manager-Parameters für Ihr AMI erleichtert ihnen die Auswahl des richtigen AMI für den Start einer Instance.

Vereinfachen Sie die automatisierte Codepflege

Wenn Sie Automatisierungscode zum Starten Ihrer Instances verwenden, können Sie den Systems Manager-Parameter anstelle der AMI-ID angeben. Wenn eine neue Version des AMI erstellt wird, können Sie den AMI-ID-Wert im Parameter so ändern, dass er auf das neueste AMI verweist. Der Automatisierungscode, der auf den Parameter verweist, muss nicht jedes Mal geändert werden, wenn eine neue Version des AMI erstellt wird. Das vereinfacht die Wartung der Automatisierung und trägt zur Senkung der Bereitstellungskosten bei.

> **Note**
>
> Laufende Instances sind nicht betroffen, wenn Sie die AMI-ID ändern, auf die der Systems-Manager-Parameter verweist.

Berechtigungen

Wenn Sie IDs im Launch-Instance-Assistenten Systems Manager Manager-Parameter verwenden, die auf AMI verweisen, müssen Sie Ihrer IAM-Richtlinie die folgenden Berechtigungen hinzufügen:

- `ssm:DescribeParameters` – Gewährt die Berechtigung, Systems-Manager-Parameter anzuzeigen und auszuwählen.

- `ssm:GetParameters` – Gewährt die Berechtigung zum Abrufen der Werte der Systems-Manager-Parameter.

Sie können auch den Zugriff auf bestimmte Systems Manager-Parameter beschränken. Weitere Informationen und Beispiele für IAM-Richtlinien finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie den EC2 Launch-Instance-Assistenten.

Einschränkungen

AMIs und die Systems Manager Manager-Parameter sind regionsspezifisch. Um denselben Systems Manager-Parameternamen in allen Regionen zu verwenden, erstellen Sie in jeder Region einen Systems Manager-Parameter mit demselben Namen (z. B. `golden-ami`). Verweisen Sie in jeder Region mit dem Parameter Systems Manager auf ein AMI in dieser Region.

Bei Parameternamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Umgekehrte Schrägstriche für den Parameternamen sind nur erforderlich, wenn der Parameter Teil einer Hierarchie ist, z. B, `/amis/production/golden-ami`. Sie können den umgekehrten Schrägstrich weglassen, wenn der Parameter nicht Teil einer Hierarchie ist.

Starten einer Instance mit einem Systems Manager-Parameter

Wenn Sie eine Instance starten, können Sie statt einer AMI-ID einen Systems Manager Manager-Parameter angeben, der auf eine AMI-ID verweist.

Um den Parameter programmgesteuert anzugeben, verwenden Sie die folgende Syntax, wobei `resolve:ssm` das Standardpräfix und der eindeutige Parametername `parameter-name` ist.

```
resolve:ssm:parameter-name
```

Systems Manager-Parameter bieten Versionsunterstützung. Jeder Iteration eines Parameters wird eine eindeutige Versionsnummer zugewiesen. Sie können wie folgt auf die Version des Parameters verweisen, wobei die eindeutige Versionsnummer angegeben `version` ist. Standardmäßig wird die neueste Version des Parameters verwendet, wenn keine Version angegeben ist.

```
resolve:ssm:parameter-name:version
```

Informationen zum Starten einer Instance mithilfe eines von AWS bereitgestellten öffentlichen Parameters finden Sie unterVerweisen AMIs Sie mithilfe der öffentlichen Parameter von Systems Manager auf die neuesten Informationen.

Console

So suchen Sie mithilfe eines Systems Manager Manager-Parameters nach einem AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der Sie Ihre Instances starten möchten. Sie können unabhängig von Ihrem Standort jede verfügbare Region auswählen.
3. Wählen Sie im Dashboard der Konsole die Option Launch Instance aus.
4. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) die Option Mehr durchsuchen ausAMIs.
5. Wählen Sie die Pfeilschaltfläche rechts neben der Suchleiste und dann Search by Systems Manager parameter (Nach Systems-Manager-Parameter suchen) aus.
6. Wählen Sie für Systems Manager-Parameter einen Parameter aus. Die entsprechende AMI-ID wird unter Currently resolves to (Wird derzeit aufgelöst in) angezeigt.
7. Wählen Sie Search (Suchen) aus. Die AMIs , die der AMI-ID entsprechen, werden in der Liste angezeigt.
8. Wählen Sie die AMI aus der Liste und wählen Sie Select (Auswählen).

Weitere Informationen über das Starten einer Instance mithilfe des Launch Instance Wizard finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

AWS CLI

So starten Sie eine Instanz mit einem Systems Manager Manager-Parameter

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--image-id` Option. In diesem Beispiel wird ein Systems Manager Manager-Parameter mit dem Namen verwendet**`golden-ami`**, der eine AMI-ID angibt.

```
--image-id resolve:ssm:/golden-ami
```

Sie können Versionen eines Systems Manager Manager-Parameters erstellen. Im folgenden Beispiel wird Version 2 des **`golden-ami`** Parameters angegeben.

```
--image-id resolve:ssm:/golden-ami:2
```

PowerShell

So starten Sie eine Instanz mit einem Systems Manager Manager-Parameter

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem `-ImageId` Parameter. In diesem Beispiel wird ein Systems Manager Manager-Parameter mit dem Namen verwendet**`golden-ami`**, der eine AMI-ID angibt.

```
-ImageId "resolve:ssm:/golden-ami"
```

Sie können Versionen eines Systems Manager Manager-Parameters erstellen. Im folgenden Beispiel wird Version 2 des **`golden-ami`** Parameters angegeben.

```
-ImageId "resolve:ssm:/golden-ami:2"
```

Verweisen AMIs Sie mithilfe der öffentlichen Parameter von Systems Manager auf die neuesten Informationen

AWS Systems Manager stellt öffentliche Parameter für die Öffentlichkeit bereit, die von AMIs verwaltet werden AWS. Sie können beim Starten von Instances die öffentlichen Parameter verwenden, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Versionen verwenden AMIs. Beispielsweise ist der öffentliche Parameter `/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-arm64` in allen Regionen verfügbar und verweist immer auf die neueste Version des Amazon Linux 2023 AMI für die arm64-Architektur in einer bestimmten Region.

Die öffentlichen Parameter sind über die folgenden Pfade verfügbar:

- Linux – `/aws/service/ami-amazon-linux-latest`
- Windows – `/aws/service/ami-windows-latest`

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit öffentlichen Parametern im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Listet das Amazon Linux auf AMIs

AWS CLI

Um das Linux AMIs in der aktuellen AWS Region aufzulisten

Verwenden Sie den folgenden get-parameters-by-path-Befehl. Der Wert für den `--path` Parameter ist Linux-spezifisch AMIs.

```
aws ssm get-parameters-by-path \
    --path /aws/service/ami-amazon-linux-latest \
    --query "Parameters[].Name"
```

PowerShell

Um das Linux AMIs in der aktuellen AWS Region aufzulisten

Verwenden Sie das SSMParameters ByPath Cmdlet Get-.

```
Get-SSMParametersByPath `
    -Path "/aws/service/ami-amazon-linux-latest" | `
    Sort-Object Name | Format-Table Name
```

Listet die Fenster auf AMIs

AWS CLI

Um die Fenster AMIs in der aktuellen AWS Region aufzulisten

Verwenden Sie den folgenden get-parameters-by-path-Befehl. Der Wert für den `--path` Parameter ist Windows-spezifisch AMIs.

```
aws ssm get-parameters-by-path \
    --path /aws/service/ami-windows-latest \
    --query "Parameters[].Name"
```

PowerShell

Um die Fenster AMIs in der aktuellen AWS Region aufzulisten

Verwenden Sie das SSMParameters ByPath Cmdlet Get-.

```
Get-SSMParametersByPath `
    -Path "/aws/service/ami-windows-latest" | `
    Sort-Object Name | Format-Table Name
```

Starten Sie eine Instanz mit einem öffentlichen Parameter

Um den Parameter public beim Starten einer Instance anzugeben, verwenden Sie die folgende Syntax:`resolve:ssm:`*`public-parameter`*, wobei `resolve:ssm` das Standardpräfix und *`public-parameter`* der Pfad und Name des öffentlichen Parameters sind.

AWS CLI

So starten Sie eine Instance mit einem öffentlichen Parameter:

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--image-id` Option. In diesem Beispiel wird ein öffentlicher Systems Manager Manager-Parameter für die Image-ID angegeben, um eine Instance mit dem neuesten Amazon Linux 2023 AMI zu starten

```
--image-id resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64
```

PowerShell

So starten Sie eine Instance mit einem öffentlichen Parameter:

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem `-ImageId` Parameter. In diesem Beispiel wird ein öffentlicher Systems Manager Manager-Parameter für die Image-ID angegeben, um eine Instance mit dem neuesten AMI für Windows Server 2022 zu starten.

```
-ImageId "resolve:ssm:/aws/service/ami-windows-latest/Windows_Server-2022-English-Full-Base"
```

Weitere Beispiele, die Systems Manager Manager-Parameter verwenden, finden Sie unter Abfragen für das neueste Amazon Linux-AMI IDs mithilfe von AWS Systems Manager Parameterspeicher und Abfragen für das neueste Windows-AMI mithilfe des AWS Systems Manager Parameterspeichers.

Bezahlt AMIs in den AWS Marketplace für EC2 Amazon-Instances

Ein gebührenpflichtiges AMI ist ein AMI, das im AWS Marketplace zum Verkauf angeboten wird. Das AWS Marketplace ist ein Online-Shop, in dem Sie Software kaufen können, die darauf läuft AWS, einschließlich der Software, AMIs die Sie zum Starten Ihrer EC2 Instance verwenden können. Sie AWS Marketplace AMIs sind in Kategorien unterteilt, z. B. Entwicklertools, sodass Sie Produkte

finden können, die Ihren Anforderungen entsprechen. Weitere Informationen zu AWS Marketplace finden Sie AWS Marketplaceauf der Website.

Sie können die AWS Marketplace von Drittanbietern erwerben, auch solche, AMIs die AMIs im Rahmen von Serviceverträgen von Organisationen wie Red Hat enthalten sind. Sie können auch ein AMI erstellen und es AWS Marketplace an andere EC2 Amazon-Benutzer verkaufen. Der Aufbau eines sicheren, nutzbaren AMI zum öffentlichen Gebrauch ist ein relativ einfacher Prozess, wenn Sie ein paar simple Richtlinien befolgen. Informationen zum Erstellen und Verwenden von Shared AMIs finden Sie unterVerstehen Sie die gemeinsame AMI-Nutzung in Amazon EC2.

Der Start einer Instance aus einem gebührenpflichtigen AMI erfolgt auf die gleiche Weise wie der Start aus jedem anderen AMI. Es sind keine zusätzlichen Parameter erforderlich. Die Instance wird gemäß den vom Eigentümer des AMI festgelegten Tarifen sowie den Standardnutzungsgebühren für die zugehörigen Webservices berechnet, z. B. dem Stundensatz für den Betrieb eines m5.small-Instance-Typs in Amazon. EC2 Gegebenenfalls fallen zusätzliche Steuern an. Der Eigentümer eines gebührenpflichtigen AMI kann nachvollziehen, ob eine bestimmte Instance mithilfe dieses gebührenpflichtigen AMI gestartet wurde.

> **Important**
>
> Amazon DevPay akzeptiert keine neuen Verkäufer oder Produkte mehr. AWS Marketplace ist jetzt die einzige, einheitliche E-Commerce-Plattform für den Verkauf von Software und Dienstleistungen über AWS. Informationen zur Bereitstellung und zum Verkauf von Software finden Sie AWS Marketplace unter Verkaufen im AWS Marketplace. AWS Marketplace AMIs unterstützt von Amazon EBS.

Inhalt

- Verkaufen Sie Ihr AMI in der AWS Marketplace
- Suchen eines gebührenpflichtigen AMI
- Erwerben Sie ein kostenpflichtiges AMI im AWS Marketplace
- Rufen Sie den AWS Marketplace Produktcode von Ihrer Instance ab
- Gebührenpflichtigen Support für unterstützte AWS Marketplace -Angebote verwenden
- Rechnungen für bezahlte und unterstützte AMIs
- Verwalten Ihrer AWS Marketplace -Abonnements

Verkaufen Sie Ihr AMI in der AWS Marketplace

Sie können Ihr AMI verkaufen mit AWS Marketplace. AWS Marketplace bietet ein organisiertes Einkaufserlebnis. Darüber hinaus werden AWS Marketplace auch AWS Funktionen wie Amazon EBS-gestützte AMIs, Reserved Instances und Spot-Instances unterstützt.

Informationen darüber, wie Sie Ihr AMI auf dem verkaufen können AWS Marketplace, finden Sie unter Verkaufen im AWS Marketplace.

Suchen eines gebührenpflichtigen AMI

Ein kostenpflichtiges AMI ist ein Amazon Machine Image (AMI), das käuflich erworben werden kann. Ein kostenpflichtiges AMI hat auch einen Produktcode. Sie finden AMIs diese zum Kauf im AWS Marketplace.

Console

Um ein kostenpflichtiges AMI zu finden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie im ersten Filterfeld Public images aus.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn Sie den Produktcode kennen, wählen Sie Product Code, dann = und geben Sie dann den Produktcode ein.
   - Wenn Sie den Produktcode nicht kennen, geben Sie in der Suchleiste den folgenden Filter an: Owner alias=aws-marketplace. Geben Sie bei Bedarf weitere Filter an.
5. Speichern Sie die ID des AMI.

AWS CLI

Um ein kostenpflichtiges AMI zu finden

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images --owners aws-marketplace
```

Die Ausgabe umfasst eine große Anzahl von Bildern. Sie können Filter angeben, mit deren Hilfe Sie bestimmen können, welches AMI Sie benötigen. Nachdem Sie ein AMI gefunden haben, geben Sie dessen ID im folgenden Befehl an, um seinen Produktcode zu erhalten.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[*].ProductCodes[].ProductCodeId
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    "cdef1234abc567def8EXAMPLE"
]
```

Wenn Sie den Produktcode kennen, können Sie die Ergebnisse nach Produktcode filtern. Dieses Beispiel gibt das neueste AMI mit dem angegebenen Produktcode zurück.

```
aws ec2 describe-images \
    --filters "Name=product-code,Values=cdef1234abc567def8EXAMPLE" \
    --query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].[ImageId]"
```

PowerShell

Um ein kostenpflichtiges AMI zu finden

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
Get-EC2Image -Owner aws-marketplace
```

Die Ausgabe umfasst eine große Anzahl von Bildern. Sie können Filter angeben, mit deren Hilfe Sie bestimmen können, welches AMI Sie benötigen. Nachdem Sie ein AMI gefunden haben, geben Sie dessen ID im folgenden Befehl an, um seinen Produktcode zu erhalten.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).ProductCodes
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ProductCodeId            ProductCodeType
-------------            ---------------
```

```
cdef1234abc567def8EXAMPLE marketplace
```

Wenn Sie den Produktcode kennen, können Sie die Ergebnisse nach Produktcode filtern. Dieses Beispiel gibt das neueste AMI mit dem angegebenen Produktcode zurück.

```
(Get-EC2Image -Owner aws-marketplace -Filter @{"Name"="product-
code";"Value"="cdef1234abc567def8EXAMPLE"} | sort CreationDate -Descending | Select-
Object -First 1).ImageId
```

Erwerben Sie ein kostenpflichtiges AMI im AWS Marketplace

Sie müssen sich für ein kostenpflichtiges AMI registrieren (kaufen), bevor Sie mit dem AMI eine EC2 Amazon-Instance starten können.

In der Regel erhalten Sie vom Verkäufer des gebührenpflichtigen AMI alle erforderlichen Informationen, z. B. den Preis und den Link, unter dem Sie es kaufen können. Wenn Sie auf den Link klicken, werden Sie zunächst aufgefordert, sich anzumelden AWS, und dann können Sie das AMI kaufen.

Kaufen eines gebührenpflichtigen AMI mit der Konsole

Sie können ein kostenpflichtiges AMI kaufen, indem Sie den Amazon EC2 Launch Wizard verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance von einem AWS Marketplace AMI.

Abonnieren Sie ein Produkt mit AWS Marketplace

Um das nutzen zu können AWS Marketplace, benötigen Sie eine AWS-Konto. Um Instances von AWS Marketplace Produkten aus zu starten, müssen Sie für die Nutzung des EC2 Amazon-Service registriert sein und das Produkt abonniert haben, von dem aus die Instance gestartet werden soll. Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um Produkte im AWS Marketplace zu abonnieren:

- AWS Marketplace Website: Mit der 1-Click-Bereitstellungsfunktion können Sie vorkonfigurierte Software schnell starten. Weitere Informationen finden Sie unter AMI-basierte Produkte unter. AWS Marketplace
- EC2 Amazon-Startassistent: Sie können nach einem AMI suchen und eine Instance direkt vom Assistenten aus starten. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance von einem AWS Marketplace AMI.

Rufen Sie den AWS Marketplace Produktcode von Ihrer Instance ab

Sie können den AWS Marketplace Produktcode für Ihre Instanz mithilfe der Instanz-Metadaten abrufen. Wenn die Instance einen Produktcode hat, EC2 gibt Amazon ihn zurück. Weitere Informationen zum Abrufen von Metadaten finden Sie unter Auf Instanz-Metadaten für eine EC2 Instanz zugreifen.

IMDSv2

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
meta-data/product-codes
```

Windows

Führen Sie die folgenden Cmdlets von Ihrer Windows-Instanz aus.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds"
 = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes
```

IMDSv1

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes
```

Windows

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Windows-Instance aus.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/product-codes
```

Gebührenpflichtigen Support für unterstützte AWS Marketplace -Angebote verwenden

Amazon ermöglicht es Entwicklern EC2 auch, Support für Software (oder abgeleitete Software AMIs) anzubieten. Developer können Produkte für den Support erstellen, und Sie können sich für deren Verwendung registrieren. Bei der Registrierung für das Support-Produkt erhalten Sie von dem Developer einen Produkt-Code, den Sie anschließend mit Ihrem eigenen AMI verknüpfen müssen. Auf diese Weise kann der Developer sicherstellen, dass Ihre Instance berechtigt ist, den Support zu erhalten. Außerdem wird so sichergestellt, dass die Gebühren für das Produkt gemäß der Nutzungsbedingungen des Developers in Rechnung gestellt werden können, wenn Sie diesem Produkt zugeordnete Instances ausführen.

Einschränkungen

- Nachdem Sie das Produktcode-Attribut festgelegt haben, kann es nicht mehr geändert oder entfernt werden.
- Sie können ein Support-Produkt nicht mit Reserved Instances verwenden. Es wird immer der Preis berechnet, der vom Verkäufer des jeweiligen Support-Produkts angegeben wurde.

AWS CLI

So verknüpfen Sie einen Produktcode mit Ihrem AMI

Verwenden Sie den modify-image-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --product-codes "cdef1234abc567def8EXAMPLE"
```

PowerShell

So verknüpfen Sie einen Produktcode mit Ihrem AMI

Verwenden Sie das Edit-EC2ImageAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
```

```
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -ProductCode "cdef1234abc567def8EXAMPLE"
```

Rechnungen für bezahlte und unterstützte AMIs

Am Ende eines jeden Monats erhalten Sie eine E-Mail mit dem Betrag, für den Ihre Kreditkarte im AMIs Laufe des Monats kostenpflichtige oder unterstützte Zahlungen belastet wurde. Diese Rechnung ist getrennt von Ihrer regulären EC2 Amazon-Rechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Bezahlen für Produkte im AWS Marketplace -Käuferhandbuch.

Verwalten Ihrer AWS Marketplace -Abonnements

Auf der AWS Marketplace Website können Sie Ihre Abonnementdetails überprüfen, die Nutzungshinweise des Anbieters einsehen, Ihre Abonnements verwalten und vieles mehr.

So prüfen Sie Ihre Abonnementdaten

1. Melden Sie sich bei den AWS Marketplace an.
2. Wählen Sie Your Marketplace Account.
3. Wählen Sie Manage Your Software Subscriptions.
4. Alle aktuellen Abonnements werden aufgelistet. Wählen Sie die Verwendungsanleitung, um spezielle Informationen für die Nutzung des Products anzuzeigen, z. B. den Benutzernamen für die Verbindung mit Ihrer ausgeführten Instance.

Um ein AWS Marketplace Abonnement zu kündigen

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Instances beendet haben, die in dem Abonnement ausgeführt wurden.
    a. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
    b. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
    c. Wählen Sie die Instance und dann Instance-Status und Instance beenden (löschen) aus.
    d. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Beenden (löschen) aus.
2. Melden Sie sich bei AWS Marketplace an, klicken Sie auf Your Marketplace Account (Ihr Marketplace-Konto) und danach auf Manage Your Software Subscriptions (Software-Abonnements verwalten).

3. Wählen Sie Cancel subscription. Sie werden aufgefordert, die Kündigung zu bestätigen.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihr Abonnement gekündigt haben, ist es nicht mehr möglich, Instances aus diesem AMI zu starten. Um dieses AMI erneut verwenden zu können, müssen Sie es erneut abonnieren, entweder auf der AWS Marketplace Website oder über den Startassistenten in der EC2 Amazon-Konsole.

Amazon EC2 AMI-Lebenszyklus

Ein Amazon Machine Image (AMI) ist ein Image, das die Softwarekonfiguration enthält, die zum Einrichten und Starten einer Instance erforderlich ist. Beim Starten einer Instance müssen Sie ein AMI angeben. Sie können die von Amazon AMIs bereitgestellten Produkte verwenden oder Ihre eigenen erstellen AMIs. Das AMI muss sich in dem befinden, AWS-Region in dem Sie Ihre Instance starten möchten.

Der Lebenszyklus eines AMI umfasst das Erstellen, Kopieren, Verwerfen, Deaktivieren und Löschen (Abmelden) des AMI.

Erstellen. AMIs Amazon stellt zwar bereit AMIs , dass Sie Ihre Instances starten können, Sie können jedoch auch maßgeschneiderte Instances erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse AMIs zugeschnitten sind. Um ein benutzerdefiniertes AMI zu erstellen, starten Sie eine Instance von einem vorhandenen AMI aus, passen Sie die Instance an (z. B. Software installieren und Betriebssystemeinstellungen konfigurieren) und erstellen Sie dann ein AMI aus der Instance. Alle Instance-Anpassungen werden im neuen AMI gespeichert, sodass Instances, die von Ihrem neuen AMI aus gestartet werden, diese Anpassungen enthalten.

Kopieren. AMIs Sie können ein AMI verwenden, um eine Instance nur in dem zu starten, AWS-Region in dem sich das AMI befindet. Wenn Sie Instances mit derselben Konfiguration in mehreren Regionen starten müssen, kopieren Sie das AMI in die anderen Regionen.

Veraltet AMIs. Um ein AMI als veraltet oder veraltet zu kennzeichnen, können Sie ein sofortiges oder zukünftiges Verfallsdatum festlegen. Veraltete Versionen AMIs werden in den AMI-Listen ausgeblendet, aber Benutzer und Dienste können veraltete Versionen weiterhin verwenden, AMIs wenn sie die AMI-ID kennen.

Deaktivieren. AMIs Um vorübergehend zu verhindern, dass ein AMI verwendet wird, können Sie es deaktivieren. Wenn ein AMI deaktiviert ist, kann es nicht zum Starten neuer Instances verwendet werden. Wenn Sie das AMI jedoch erneut aktivieren, kann es verwendet werden, um Instances erneut zu starten. Beachten Sie, dass die Deaktivierung eines AMI keine Auswirkungen auf bestehende Instances hat, die bereits von diesem aus gestartet wurden.

Abmelden (löschen). AMIs Wenn Sie ein AMI nicht mehr benötigen, können Sie es deregistrieren und so verhindern, dass es zum Starten neuer Instances verwendet wird. Wenn das AMI mit einer Aufbewahrungsregel übereinstimmt, wird es in den Papierkorb verschoben, wo es wiederhergestellt werden kann, bevor die Aufbewahrungsfrist abläuft. Danach wird es dauerhaft gelöscht. Wenn es keiner Aufbewahrungsregel entspricht, wird es sofort dauerhaft gelöscht. Beachten Sie, dass die Abmeldung eines AMI keine Auswirkungen auf bestehende Instances hat, die über das AMI gestartet wurden.

Automatisieren Sie den AMI-Lebenszyklus. Sie können Amazon Data Lifecycle Manager verwenden, um die Erstellung, Aufbewahrung, Kopie, Einstellung und Abmeldung von Amazon AMIs EBS-gestützten Snapshots und deren Backing-Snapshots zu automatisieren. Sie können EC2 Image Builder auch verwenden, um die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung benutzerdefinierter Dateien zu automatisieren AMIs. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisieren von Backups mit Amazon Data Lifecycle Manager im Amazon EBS-Benutzerhandbuch und im EC2Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen
- Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen
- Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep
- Ein EC2 Amazon-AMI kopieren
- Speichern und Wiederherstellen eines AMI mit S3
- Identifizieren Sie das Quell-AMI, das zur Erstellung eines neuen EC2 Amazon-AMI verwendet wurde
- Prüfen Sie, wann ein Amazon EC2 AMI zuletzt verwendet wurde
- Ein Amazon-AMI als veraltet kennzeichnen EC2
- Ein EC2 Amazon-AMI deaktivieren
- Ein Amazon AMI abmelden EC2

Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen

Sie können Ihr eigenes Amazon EBS-backed AMI aus einer EC2 Amazon-Instance oder aus einem Snapshot des Root-Geräts einer EC2 Amazon-Instance erstellen.

Um ein Amazon-EBS-gestütztes AMI aus einer Instance zu erstellen, starten Sie zunächst eine Instance mit einem bestehenden Amazon-EBS-gestütztes AMI. Bei diesem AMI kann es sich um eines handeln AWS Marketplace, das Sie über VM Import/Export erhalten haben, oder um ein beliebiges anderes AMI, auf das Sie zugreifen können. Nachdem Sie die Instance an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst haben, erstellen und registrieren Sie ein neues AMI. Sie können dann das neue AMI verwenden, um neue Instances mit Ihren Anpassungen zu starten.

Die unten beschriebenen Verfahren funktionieren sowohl für EC2 Amazon-Instances, die von verschlüsselten Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) -Volumes (einschließlich des Root-Volumes) unterstützt werden, als auch für unverschlüsselte Volumes.

Der AMI-Erstellungsprozess ist anders, z. B. bei AMIs Store-Backed. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen.

Inhalt

- Überblick über die AMI-Erstellung aus einer Instance
- Ein AMI aus einer Instance erstellen
- Ein AMI aus einem Snapshot erstellen

Überblick über die AMI-Erstellung aus einer Instance

Das folgende Diagramm fasst den Prozess zur Erstellung eines Amazon EBS-backed AMI aus einer laufenden EC2 Instance zusammen: Beginnen Sie mit einem vorhandenen AMI, starten Sie eine Instance, passen Sie sie an, erstellen Sie daraus ein neues AMI und starten Sie schließlich eine Instance Ihres neuen AMI. Die Zahlen im Diagramm stimmen mit den Zahlen in der folgenden Beschreibung überein.



1: AMI Nr. 1: Beginnen Sie mit einem vorhandenen AMI.

Finden Sie ein vorhandenes AMI, das dem zu erstellenden AMI ähnelt. Dies kann ein AMI sein, von dem Sie bezogen haben AWS Marketplace, ein AMI, das Sie mithilfe von VM Import/Export erstellt haben, oder jedes andere AMI, auf das Sie zugreifen können. Sie passen dieses AMI an Ihre Bedürfnisse an.

Im Diagramm gibt EBS root volume snapshot #1 (EBS-Root-Volume-Snapshot Nr. 1) an, dass das AMI ein Amazon-EBS-gestütztes AMI ist und dass Informationen über das Root-Volume in diesem Snapshot gespeichert sind.

2: Starten Sie eine Instance über ein vorhandenes AMI.

Um ein AMI zu konfigurieren, starten Sie eine Instance über das AMI, auf dem Ihr neues AMI basieren soll, und passen Sie die Instance an (im Diagramm mit 3 gekennzeichnet). Dann erstellen Sie ein neues AMI, das die Anpassungen enthält (4 im Diagramm).

3 — EC2 Instanz #1: Passen Sie die Instanz an

Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an. Ihr neues AMI wird diese Anpassungen enthalten.

Sie können die folgenden Aktionen für Ihre Instance durchführen, um sie anzupassen:

- Installieren von Software und Anwendungen
- Kopieren von Daten
- Reduzieren der Startzeit durch Löschen von temporären Dateien und Defragmentieren Ihrer Festplatte
- Anfügen zusätzlicher EBS-Volumes

4: Erstellen Sie ein Image.

Wenn Sie ein AMI aus einer Instance erstellen, EC2 schaltet Amazon die Instance aus, bevor das AMI erstellt wird, um sicherzustellen, dass alles auf der Instance gestoppt wird und sich während des Erstellungsprozesses in einem konsistenten Zustand befindet. Wenn Sie sicher sind, dass sich Ihre Instance in einem konsistenten Zustand befindet, der für die AMI-Erstellung geeignet ist, können Sie Amazon anweisen, die Instance EC2 nicht herunterzufahren und neu zu starten. Bei einigen Dateisystemen, z. B. XFS, können Aktivitäten vorübergehend eingefroren werden, damit das Image ohne Neustart der Instance auf sichere Weise erstellt werden kann.

Während der AMI-Erstellung EC2 erstellt Amazon Snapshots des Root-Volumes Ihrer Instance und aller anderen EBS-Volumes, die an Ihre Instance angehängt sind. Ihnen werden Gebühren

für die Snapshots in Rechnung gestellt, bis Sie die Registrierung des AMI aufheben und die Snapshots löschen. Wenn an die Instance angefügte Volumes verschlüsselt sind, wird das neue AMI nur auf den Instances erfolgreich gestartet, die Amazon-EBS-Verschlüsselung unterstützen.

Je nach der Größe des Volumes kann die Erstellung des AMI mehrere Minuten in Anspruch nehmen (manchmal sogar bis zu 24 Stunden). Es kann deutlich effizienter sein, vor der Erstellung eines AMI Snapshots der Volumes zu erstellen. Auf diese Weise müssen bei der AMI-Erstellung nur kleine, inkrementelle Snapshots erstellt werden und der Prozess ist schneller abgeschlossen (die Gesamtzeit der Snapshoterstellung bleibt gleich).

5: AMI Nr. 2: Neues AMI

Nach Abschluss des Prozesses verfügen Sie über ein neues AMI und einen Snapshot Snapshot Nr. 2, der für das Root-Volume der Instance erstellt wurde. Wenn Sie der Instance zusätzlich zum Root-Gerät-Volume Instance-Speicher-Volumes oder EBS-Volumes hinzugefügt haben, enthält die Blockgerät-Zuweisung für das neue AMI Informationen zu diesen Volumes.

Amazon registriert das AMI EC2 automatisch für Sie.

6: Starten Sie eine Instance über das neue AMI.

Sie können das neue AMI verwenden, um eine Instance zu starten.

7 — EC2 Instanz #2: Neue Instanz

Wenn Sie eine Instance mit dem neuen AMI starten, EC2 erstellt Amazon mithilfe des Snapshots ein neues EBS-Volume für das Root-Volume der Instance. Wenn Sie beim Anpassen der Instance Instance-Speicher-Volumes oder EBS-Volumes hinzugefügt haben, enthält die Blockgerät-Zuweisung für das neue AMI Informationen zu diesen Volumes. Außerdem enthalten die Blockgerät-Zuweisungen für Instances, die Sie über das neue AMI starten, automatisch Informationen zu diesen Volumes. Die Instance-Speicher-Volumes, die in der Blockgerät-Zuweisung für die neue Instance angegeben sind, sind neu und enthalten keine Daten von den Instance-Speicher-Volumes der Instance, die Sie zum Erstellen des AMI verwendet haben. Die Daten auf den EBS-Volumes werden beibehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätezuordnungen für Volumes auf Amazon-Instances blockieren EC2 .

Wenn Sie eine neue Instance aus einem EBS-gestützten AMI erstellen, sollten Sie sowohl das Root-Volume als auch den zusätzlichen EBS-Speicher initialisieren, bevor Sie die Instance in Betrieb nehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume-Typen initialisieren im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Ein AMI aus einer Instance erstellen

Wenn Sie eine bestehende Instance haben, können Sie ein AMI von dieser Instance erstellen.

Console

So erstellen Sie ein AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance, von der aus Sie das AMI erstellen möchten, und wählen Sie Actions (Aktionen), dann Image and templates (Image und Vorlagen) und dann Create image (Image erstellen).

   > **Tip**
   >
   > Wenn diese Option deaktiviert ist, handelt es sich bei Ihrer Instance nicht um eine Amazon EBS-gestützte Instance.

4. Geben Sie auf der Seite Create image (Image erstellen) die folgenden Informationen an:

   a. Geben Sie für Image name (Image-Name) einen eindeutigen Namen für das Image ein, der bis zu 127 Zeichen lang sein kann.

   b. Für Image description (Image-Beschreibung), geben Sie eine optionale Beschreibung des Images mit einer Länge von maximal 255 Zeichen ein.

   c. Bei Instance neu starten lassen Sie das Kontrollkästchen entweder aktiviert (Standardeinstellung) oder deaktivieren es.

      - Wenn Reboot Instance ausgewählt ist, startet Amazon EC2 bei der Erstellung des neuen AMI die Instance neu, sodass sie Snapshots der angehängten Volumes erstellen kann, während sich die Daten im Ruhezustand befinden, um einen konsistenten Zustand sicherzustellen.
      - Wenn die Reboot-Instance gelöscht ist und Amazon das neue AMI EC2 erstellt, wird die Instance nicht heruntergefahren und neu gestartet.

> **Warning**
>
> Wenn Sie Instance neu starten abwählen, können wir die Dateisystemintegrität des erstellten Abbilds nicht garantieren.

d. Instance volumes (Instance-Volumes) – Sie können wie folgt das Stamm-Volume ändern sowie weitere Amazon-EBS- und Instance-Speicher-Volumes hinzufügen:

   i. Das Stamm-Volume wird in der ersten Zeile definiert.

      - Um die Größe des Stamm-Volumes zu ändern, geben Sie für Size (Größe) den erforderlichen Wert ein.
      - Wenn Sie Delete on termination (Bei Beenden löschen) auswählen, wird das EBS-Volume gelöscht, sobald Sie die Instance beenden, die aus diesem AMI erstellt wurde. Wenn Sie Delete on termination (Bei Beenden löschen) nicht auswählen, wird das EBS-Volume nicht gelöscht, sobald Sie die Instance beenden. Weitere Informationen finden Sie unter Daten beim Beenden einer Instance aufbewahren.

   ii. Wählen Sie zum Hinzufügen eines EBS-Volumes die Option Add volume (Volume hinzufügen) (dadurch wird eine neue Zeile hinzugefügt). Wählen Sie als Speichertyp die Option EBS und füllen Sie die Felder in der Zeile aus. Wenn Sie eine Instance aus Ihrem neuen AMI starten, werden diese zusätzlichen Volumes automatisch der Instance zugeordnet. Leere Volumes müssen formatiert und „gemountet“ werden. Volumes, die auf einem Snapshot basieren, müssen „gemountet“ werden.

   iii. Informationen zum Hinzufügen eines Instance-Speicher-Volumes finden Sie unter Instance-Speicher-Volumes zu einem Amazon EC2 AMI hinzufügen. Wenn Sie eine Instance aus Ihrem neuen AMI starten, werden zusätzliche Volumes automatisch initialisiert und gemountet. Diese Volumes enthalten keine Daten aus den Instance-Speicher-Volumes der ausgeführten Instance, auf der Ihr AMI basiert.

e. Snapshot-Ziel — Wenn sich Ihre Instance-Volumes in einer lokalen Zone befinden, die lokale EBS-Snapshots unterstützt, wählen Sie aus, wo die AMI-Snapshots erstellt werden sollen:

   - AWS-Region: Erstellen Sie Snapshots in der übergeordneten Region der lokalen Zone Ihrer Volumes.

- AWS Lokale Zone: Erstellen Sie Snapshots in derselben lokalen Zone wie Ihre Volumes.

> **Note**
>
> Diese Option wird nur in Local Zones angezeigt, die lokale EBS-Snapshots unterstützen, und nur, wenn Ihre Instance in einer lokalen Zone erstellt wurde. Wenn sich das Volume in einer Region befindet, wird diese Option nicht angezeigt, und der Snapshot wird automatisch in derselben Region wie das Volume erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Lokale Schnappschüsse in Local Zones im Amazon EBS-Benutzerhandbuch.

> **Important**
>
> Alle Snapshots der Volumes der Instance müssen sich am selben Speicherort befinden. Überprüfen Sie den Speicherort vorhandener Snapshots. Wenn sich vorhandene Snapshots an einem anderen Ort als dem ausgewählten Ziel befinden, schlägt die AMI-Erstellung fehl.

f. Tags (Markierungen) – Sie können das AMI und die Snapshots mit denselben Tags (Markierungen) oder mit unterschiedlichen Tags (Markierungen) markieren.

- Um das AMI und die Snapshots mit den gleichen Tags (Markierungen) zu markieren, wählen Sie Tag image and snapshots together (Image und Snapshots zusammen markieren). Die gleichen Tags (Markierungen) werden auf das AMI und jeden erstellten Snapshot angewendet.
- Um das AMI und die Snapshots mit verschiedenen Tags (Markierungen) zu markieren, wählen Sie Tag image and snapshots separately (Image und Snapshots separat markieren). Verschiedene Tags (Markierungen) werden auf das AMI und die erstellten Snapshots angewendet. Alle Snapshots erhalten jedoch die gleichen Tags (Markierungen). Sie können nicht jeden Snapshot mit einem anderen Tags (Markierungen) versehen.

Sie fügen ein Tag (Markierung) hinzu, indem Sie Add Tags (Tag (Markierung) hinzufügen) auswählen und den Schlüssel und den Wert für das Tags (Markierungen) eingeben. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag (Markierung).

g. Wenn Sie bereit sind, Ihr AMI zu erstellen, wählen Sie Create image (Image erstellen).

5. Sehen Sie den Status Ihres AMI während der Erstellung ein wie folgt:

   a. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.

   b. Legen Sie den Filter auf Owned by me (Eigentum von mir) fest, um Ihr AMI in der entsprechenden Liste zu finden.

      Am Anfang wird als Status `pending` angezeigt; nach einigen Minuten sollte sich der Status jedoch in `available` ändern.

6. (Optional) Wie Sie den Snapshot anzeigen, der für das neue AMI erstellt wurde:

   a. Notieren Sie die ID des AMIs, das Sie im vorherigen Schritt ausfindig gemacht haben.

   b. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.

   c. Stellen Sie den Filter auf Owned by me (Eigentum von mir) ein, und suchen Sie dann den Snapshot mit der neuen AMI-ID in der Spalte Description (Beschreibung).

      Wenn Sie eine Instance von diesem AMI aus starten, EC2 verwendet Amazon diesen Snapshot, um sein Root-Geräte-Volume zu erstellen.

AWS CLI

So erstellen Sie ein AMI

Verwenden Sie den Befehl create-image.

```
aws ec2 create-image \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "my-web-server" \
    --description "My web server image" \
    --no-reboot
```

PowerShell

So erstellen Sie ein AMI

Verwenden Sie das Cmdlet New-EC2Image.

```
New-EC2Image `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Name "my-web-server" `
    -Description "My web server image" `
    -NoReboot $true
```

Ein AMI aus einem Snapshot erstellen

Wenn Sie über einen Snapshot des Root-Gerät-Volumes einer Instance verfügen, können Sie ein AMI aus diesem Snapshot erstellen.

> **Note**
>
> In den meisten Fällen benötigen Red Hat, SUSE und SQL Server AMIs für Windows korrekte Lizenzinformationen, um im AMI vorhanden zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter Verstehen von AMI-Fakturierungsdaten. Beim Erstellen eines AMI aus einem Snapshot leitet der `RegisterImage`-Vorgang die korrekten Fakturierungsinformationen aus den Metadaten des Snapshots ab. Dazu müssen jedoch die entsprechenden Metadaten vorhanden sein. Um zu überprüfen, ob die richtigen Rechnungsinformationen verwendet wurden, überprüfen Sie das Feld Plattformdetails auf dem neuen AMI. Wenn das Feld leer ist oder nicht dem erwarteten Betriebssystemcode entspricht (z. B. Windows, Red Hat, SUSE oder SQL), war die AMI-Erstellung nicht erfolgreich. Sie sollten das AMI verwerfen und den Anweisungen unter folgen. Ein AMI aus einer Instance erstellen

Console

Ein AMI aus einem Snapshot erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie den Snapshot aus, aus dem das AMI erstellt werden soll, und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Create image from snapshot (Image aus Snapshot erstellen) aus.
4. Geben Sie auf der Seite Image von Snapshot erstellen die folgenden Informationen an:

    a. Geben Sie unter Image-Name einen beschreibenden Namen für das Image ein.

b. Geben Sie unter Beschreibung eine kurze Beschreibung für das Image ein.

c. Wählen Sie unter Architektur die Image-Architektur aus. Wählen Sie i386 für 32Bbit, x86_64 für 64-Bit, ARM64 für 64-Bit-ARM oder x86_64 für 64-Bit-macOS.

d. Geben Sie für Root-Gerätename den Gerätenamen ein, der für die Root-Gerät-Volume verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätenamen für Volumes auf EC2 Amazon-Instances.

e. Wählen Sie für Virtualisierungstyp den Virtualisierungstyp aus, der von Instances verwendet werden soll, die von diesem AMI gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Virtualisierungstypen.

f. (Nur zur paravirtuellen Virtualisierung) Für Kernel-ID, wählen Sie den Betriebssystem-Kernel für das Image aus. Wenn Sie einen Snapshot des Root-Gerät-Volumes einer Instance verwenden, wählen Sie dieselbe Kernel-ID wie die ursprüngliche Instance aus. Wenn Sie sich nicht sicher sind, verwenden Sie den Standardkernel.

g. (Nur für Paravirtualisierung) Wählen Sie für RAM-Festplatten-ID die RAM-Festplatte für das Image aus. Wenn Sie einen bestimmten Kernel ausgewählt haben, müssen Sie möglicherweise einen bestimmten RAM-Datenträger mit den Treibern auswählen, die ihn unterstützen.

h. Wählen Sie für den Startmodus den Startmodus für das Image aus, oder wählen Sie Standard verwenden, sodass eine Instance, wenn sie mit diesem AMI gestartet wird, mit dem vom Instance-Typ unterstützten Startmodus gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie den Startmodus eines Amazon EC2 AMI ein.

i. (Optional) Passen Sie im Abschnitt Blockgerät-Zuweisungen das Root-Volume an und fügen Sie zusätzliche Daten-Volumes hinzu.

   Für jedes Volume können Sie Größe, Typ, Leistungsmerkmale, das Verhalten des Löschens beim Beenden und den Verschlüsselungsstatus angeben. Für das Stamm-Volume darf die Größe nicht kleiner sein als die Größe des Snapshots. Für den Volume-Typ ist standardmäßig die Allzweck-SSD gp3 ausgewählt.

j. (Optional) Unter Tags können Sie dem neuen AMI ein oder mehrere Tags hinzufügen. Sie fügen ein Tag (Markierung) hinzu, indem Sie Add Tags (Tag (Markierung) hinzufügen) auswählen und den Schlüssel und den Wert für das Tags (Markierungen) eingeben. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag (Markierung).

k. Wenn Sie bereit sind, Ihr AMI zu erstellen, wählen Sie Create image (Image erstellen).

5. (Nur Windows, Red Hat, SUSE und SQL Server) Um zu überprüfen, ob die richtigen Abrechnungsinformationen verwendet wurden, überprüfen Sie das Feld Plattformdetails

auf dem neuen AMI. Wenn das Feld leer ist oder nicht dem erwarteten Betriebssystemcode entspricht (z. B. Windows oder Red Hat), war die AMI-Erstellung nicht erfolgreich. Sie sollten das AMI verwerfen und den Anweisungen unter folgen. Ein AMI aus einer Instance erstellen

AWS CLI

Um ein AMI aus einem Snapshot zu erstellen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl register-image.

```
aws ec2 register-image \
    --name my-image \
    --root-device-name /dev/xvda \
    --block-device-mappings DeviceName=/dev/
xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0db2cf683925d191f}
```

PowerShell

Um ein AMI aus einem Snapshot zu erstellen, verwenden Sie PowerShell

Verwenden Sie das Register-EC2ImageCmdlet.

```
$block = @{SnapshotId=snap-0db2cf683925d191f}
Register-EC2Image `
    -Name my-image `
    -RootDeviceName /dev/xvda `
    -BlockDeviceMapping @{DeviceName="/dev/xvda";Ebs=$block}
```

Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen

Anhand des AMI, das Sie beim Starten Ihrer Instance angeben, wird der Typ des Root-Gerät-Volumes ermittelt.

Beginnen Sie auf einer Instance, die Sie über ein vorhandenes Instance Store-Backupes Linux-AMI gestartet haben, um ein Instance Store-Backupes Linux-AMI zu erstellen. Nachdem Sie die Instance an Ihre Anforderungen angepasst haben, können Sie das Volume als Paket bündeln (Bundle) und ein neues AMI erstellen und registrieren, um es zum Starten von neuen Instances mit diesen Anpassungen zu verwenden.

Sie können kein Windows-AMI erstellen, das vom Instanzspeicher unterstützt wird, da Windows den Instanzspeicher für das Root-Gerät AMIs nicht unterstützt.

> **Important**
>
> Nur die folgenden Instance-Typen unterstützen ein Instance-Speicher-Volume als Root-Gerät und benötigen ein Instance-Speicher-gestütztes AMI: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3, and X1.

Der AMI-Erstellungsprozess ist bei Amazon AMIs EBS-gestützten Systemen anders. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

Inhalt

- Übersicht über die Erstellung von AMI
- Voraussetzungen
- Erstellen eines AMI aus einer Amazon-Linux-Instance
- Richten Sie die Amazon EC2 AMI-Tools ein
- Referenz zu den Amazon EC2 AMI-Tools
- Ihr Instance-Speicher-gestützten AMI in ein EBS-gestütztes AMI konvertieren

Übersicht über die Erstellung von AMI

Im folgenden Diagramm ist der Prozess zum Erstellen eines AMI über eine Instance Store-Backupe Instance dargestellt.



Starten Sie zuerst eine Instance über ein AMI, das dem zu erstellenden AMI ähnelt. Sie können eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen und sie anpassen. Wenn die Instance nach Ihren Vorstellungen konfiguriert ist, können Sie dafür ein Paket (Bundle) erstellen. Es dauert mehrere Minuten, bis die Paketerstellung abgeschlossen ist. Nach Abschluss des Prozesses verfügen Sie über ein Paket, das aus einem Image-Manifest (`image.manifest.xml`) und Dateien (`image.part.xx`) besteht, die eine Vorlage für das Stamm-Volume enthalten. Als Nächstes laden Sie das Paket in Ihren Amazon S3-Bucket hoch und registrieren anschließend Ihr AMI.

> **Note**
>
> Um Objekte in einen S3-Bucket für Ihr Instance-Store-gestütztes Linux-AMI hochzuladen, ACLs muss es für den Bucket aktiviert sein. Andernfalls kann Amazon EC2 die ACLs hochzuladenden Objekte nicht festlegen. Wenn Ihr Ziel-Bucket die vom Bucket-Besitzer erzwungene Einstellung für S3 Object Ownership verwendet, funktioniert das nicht, weil sie deaktiviert ACLs sind. Weitere Informationen finden Sie unter Kontrolle des Besitzes von Objekten und Deaktivierung ACLs für Ihren Bucket.

Beim Starten einer Instance mit dem neuen AMI erstellen wir das Stamm-Volume für die Instance mithilfe des Pakets, das Sie in Amazon S3 hochgeladen haben. Für den Speicherplatz, der von dem Paket in Amazon S3 verwendet wird, werden Ihrem Konto Kosten berechnet, bis Sie es löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon AMI abmelden EC2 .

Wenn Sie Ihrer Instance zusätzlich zum Root-Gerät-Volume Instance-Speicher-Volumes hinzufügen, enthält die Blockgerät-Zuweisung für das neue AMI Informationen zu diesen Volumes. Außerdem

enthalten die Blockgerät-Zuweisungen für Instances, die Sie über das neue AMI starten, automatisch Informationen zu diesen Volumes. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätezuordnungen für Volumes auf Amazon-Instances blockieren EC2 .

Voraussetzungen

Bevor Sie ein AMI erstellen können, müssen Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

- Installieren Sie die AMI-Tools. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie die Amazon EC2 AMI-Tools ein.
- Installieren Sie das AWS CLI. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit AWS CLI.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über einen S3-Bucket für das Bundle verfügen und dass Ihr Bucket ACLs aktiviert ist. Weitere Informationen zur Konfiguration finden ACLs Sie unter Konfiguration ACLs.
  - Um einen S3-Bucket mit dem zu erstellen AWS Management Console, öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/s3/und wählen Sie Create Bucket.
  - Um einen S3-Bucket mit dem zu erstellen AWS CLI, können Sie den Befehl mb verwenden. Wenn Ihre installierte Version der AMI-Tools 1.5.18 oder höher ist, können Sie auch den `ec2-upload-bundle`-Befehl verwenden, um den S3-Bucket zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter ec2-upload-bundle.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateien in Ihrem Paket nicht im S3-Bucket verschlüsselt sind. Wenn Sie Verschlüsselung für Ihr AMI benötigen, können Sie stattdessen ein EBS-gestütztes AMI verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung mit EBS-gestützter Verschlüsselung verwenden AMIs.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre AWS Konto-ID haben. Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch zur AWS Kontoverwaltung unter AWS-Konto Identifikatoren anzeigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über Anmeldeinformationen zur Verwendung von AWS CLI verfügen. Weitere Informationen finden Sie AWS CLI im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch unter Authentifizierungs- und Zugangsdaten für.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über ein X.509-Zertifikat und den entsprechenden privaten Schlüssel verfügen.
  - Informationen zur Erstellung eines X.509-Zertifikats erhalten Sie unter Verwalten von Signaturzertifikaten. Das X.509-Zertifikat und der private Schlüssel werden verwendet, um Ihr AMI zu verschlüsseln und zu entschlüsseln.
  - [China (Peking)] Verwenden Sie das Zertifikat `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/cert-ec2-cn-north-1.pem`.

- [AWS GovCloud (US-West)] Verwenden Sie das `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/cert-ec2-gov.pem` Zertifikat.
- Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und passen Sie sie an. Sie können beispielsweise Software und Anwendungen installieren, Daten kopieren, temporäre Dateien löschen und die Linux-Konfiguration ändern.

Erstellen eines AMI aus einer Amazon-Linux-Instance

Die folgenden Verfahren beschreiben, wie Sie ein AMI aus einer Instance-Speicher-gestützten Instance erstellen, auf der Amazon Linux 1 ausgeführt wird. Sie funktionieren unter Umständen nicht für Instances, auf denen andere Linux-Verteilungen ausgeführt werden.

So bereiten Sie die Verwendung der AMI-Tools vor (nur HVM-Instances)

1. Für die AMI-Tools ist das richtige Starten von GRUB Legacy-System erforderlich. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um GRUB zu installieren:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install -y grub
   ```

2. Installieren Sie die Pakete für die Partitionsverwaltung mit dem folgenden Befehl:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install -y gdisk kpartx parted
   ```

So erstellen Sie ein AMI aus einer Instance Store-Backupen Amazon Linux-Instance

Hierbei wird vorausgesetzt, dass Sie die Voraussetzungen unter Voraussetzungen erfüllt haben.

Ersetzen Sie in den folgenden Befehlen jeden Befehl *`user input placeholder`* durch Ihre eigenen Informationen.

1. Laden Sie Ihre Anmeldeinformationen auf Ihre Instance hoch. Wir verwenden diese Anmeldeinformationen, um sicherzustellen, dass nur Sie und Amazon auf Ihr AMI zugreifen EC2 können.

   a. Erstellen Sie auf Ihrer Instance wie folgt ein temporäres Verzeichnis für Ihre Anmeldeinformationen:

      ```
      [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/cert
      ```

Auf diese Weise können Sie Ihre Anmeldeinformationen aus der Image-Erstellung ausschließen.

b. Kopieren Sie Ihr X.509-Zertifikat und den dazugehörigen privaten Schlüssel von Ihrem Computer in das Verzeichnis `/tmp/cert` auf Ihrer Instance, indem Sie ein Secure Copy-Tool nutzen, z. B. scp. Die Option `-i` *`my-private-key`*`.pem` im folgenden scp-Befehl ist der private Schlüssel, den Sie zum Herstellen der Verbindung für Ihre Instance mit SSH verwenden, und nicht der private X.509-Schlüssel. Beispiel:

```
you@your_computer:~ $ scp -i my-private-key.pem /
path/to/pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem /
path/to/cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem ec2-
user@ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com:/tmp/cert/
pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem  100%  717     0.7KB/s   00:00
cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem  100%  685     0.7KB/s   00:00
```

Da dies reine Textdateien sind, können Sie das Zertifikat und den Schlüssel in einem Text-Editor öffnen und den Inhalt jeweils in neue Dateien unter kopiere `/tmp/cert`.

2. Bereiten Sie das Paket für den Upload in Amazon S3 vor, indem Sie den Befehl ec2-bundle-vol über Ihre Instance ausführen. Achten Sie darauf, die Option `-e` anzugeben, um das Verzeichnis auszuschließen, in dem Ihre Anmeldeinformationen gespeichert sind. Während des Paketprozesses werden standardmäßig Dateien ausgeschlossen, die ggf. vertrauliche Informationen enthalten. Dies sind beispielsweise die Dateien `*.sw`, `*.swo`, `*.swp`, `*.pem`, `*.priv`, `*id_rsa*`, `*id_dsa*` `*.gpg`, `*.jks`, `*/.ssh/authorized_keys` und `*/.bash_history`. Verwenden Sie die Option `--no-filter`, wenn Sie alle diese Dateien einbinden möchten. Mit der Option `--include` können Sie einzelne Dateien einbinden.

> **Important**
>
> Standardmäßig wird beim Prozess zur Erstellung des AMI-Pakets eine komprimierte, verschlüsselte Sammlung von Dateien im Verzeichnis `/tmp` erstellt, das als Ihr Stamm-Volume dient. Falls unter `/tmp` nicht genügend freier Speicherplatz zum Speichern des Pakets vorhanden ist, müssen Sie mit der Option `-d` *`/path/to/bundle/storage`* einen anderen Speicherort für das Paket angeben. Einige Instances verfügen über unter `/mnt` oder `/media/ephemeral0` bereitgestellten flüchtigen Speicher, den Sie verwenden können. Alternativ können Sie auch ein neues Amazon-EBS-Volume

erstellen, anfügen und bereitstellen, um das Paket zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume erstellen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

a. Sie müssen den ec2-bundle-vol-Befehl als Root-Benutzer ausführen. Für die meisten Befehle können Sie sudo verwenden, um erhöhte Berechtigungen zu erhalten. In diesem Fall sollten Sie aber sudo -E su ausführen, um Ihre Umgebungsvariablen beizubehalten.

```
[ec2-user ~]$ sudo -E su
```

Beachten Sie, dass Sie in der bash-Eingabeaufforderung nun als root-Benutzer identifiziert werden und dass das Dollarzeichen durch einen Hashtag ersetzt wurde. Hiermit wird angegeben, dass Sie sich in einer root-Shell befinden:

```
[root ec2-user]#
```

b. Führen Sie den Befehl ec2-bundle-vol wie folgt aus, um das AMI-Paket zu erstellen:

```
[root ec2-user]# ec2-bundle-vol -k /tmp/cert/pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -c /tmp/cert/cert-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -u 123456789012 -r x86_64 -e /tmp/cert --
partition gpt
```

> **Note**
>
> Verwenden Sie für die Regionen China AWS GovCloud (Peking) und (US-West) den `--ec2cert` Parameter und geben Sie die Zertifikate gemäß den Voraussetzungen an.

Die Image-Erstellung kann einige Minuten dauern. Wenn dieser Befehl abgeschlossen ist, enthält Ihr `/tmp` (oder nicht standardmäßiges) Verzeichnis das Paket (`image.manifest.xml`und mehrere `image.part.` *xx* Dateien).

c. Beenden Sie die root-Shell.

```
[root ec2-user]# exit
```

3. (Optional) Bearbeiten Sie die Blockgerät-Zuweisungen in der Datei `image.manifest.xml` für Ihr AMI, um mehr Instance-Speicher-Volumes hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätezuordnungen für Volumes auf Amazon-Instances blockieren EC2 .

   a. Erstellen Sie ein Backup der Datei `image.manifest.xml`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo cp /tmp/image.manifest.xml /tmp/image.manifest.xml.bak
   ```

   b. Formatieren Sie die Datei `image.manifest.xml` neu, damit sie leichter gelesen und bearbeitet werden kann.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo xmllint --format /tmp/image.manifest.xml.bak > /tmp/
   image.manifest.xml
   ```

   c. Bearbeiten Sie die Blockgerät-Zuweisungen in `image.manifest.xml` mit einem Text-Editor. Das Beispiel unten enthält einen neuen Eintrag für das Instance-Speicher-Volume `ephemeral1`.

   > **Note**
   >
   > Eine Liste der ausgeschlossenen Dateien finden Sie unter ec2-bundle-vol.

   ```
   <block_device_mapping>
     <mapping>
       <virtual>ami</virtual>
       <device>sda</device>
     </mapping>
     <mapping>
       <virtual>ephemeral0</virtual>
       <device>sdb</device>
     </mapping>
     <mapping>
       <virtual>ephemeral1</virtual>
       <device>sdc</device>
     </mapping>
     <mapping>
       <virtual>root</virtual>
       <device>/dev/sda1</device>
     </mapping>
   ```

```
    </block_device_mapping>
```

d. Speichern Sie die Datei `image.manifest.xml` und beenden Sie den Text-Editor.

4. Führen Sie den Befehl ec2-upload-bundle wie folgt aus, um Ihr Paket in Amazon S3 hochzuladen:

```
[ec2-user ~]$ ec2-upload-bundle -b amzn-s3-demo-bucket/bundle_folder/bundle_name -
m /tmp/image.manifest.xml -a your_access_key_id -s your_secret_access_key
```

> **Important**
>
> Wenn Sie Ihr AMI in einer anderen Region als US East (N. Virginia) registrieren möchten, müssen Sie sowohl die Zielregion mit der Option `--region` als auch einen Bucket-Pfad angeben, der in der Zielregion bereits vorhanden ist (bzw. einen eindeutigen Bucket-Pfad, der in der Zielregion erstellt werden kann).

5. (Optional) Nach dem Upload des Pakets in Amazon S3 können Sie das Paket mit dem folgenden `/tmp`-Befehl aus dem Verzeichnis rm auf der Instance entfernen:

```
[ec2-user ~]$ sudo rm /tmp/image.manifest.xml /tmp/image.part.* /tmp/image
```

> **Important**
>
> Wenn Sie mit der Option `-d` */path/to/bundle/storage* einen Pfad in Step 2 angegeben haben, sollten Sie diesen Pfad anstelle von `/tmp` verwenden.

6. Führen Sie den Befehl register-image wie folgt aus, um Ihr AMI zu registrieren:

```
[ec2-user ~]$ aws ec2 register-image --image-location amzn-s3-demo-
bucket/bundle_folder/bundle_name/image.manifest.xml --name AMI_name --
virtualization-type hvm
```

> **Important**
>
> Wenn Sie zuvor für den Befehl ec2-upload-bundle eine Region angegeben haben, müssen Sie die entsprechende Region für diesen Befehl noch einmal angeben.

Richten Sie die Amazon EC2 AMI-Tools ein

Sie können die AMI-Tools verwenden, um Linux zu erstellen und zu verwalten, das auf Instance-Speichern basiert. AMIs Um die Tools verwenden zu können, müssen Sie sie auf Ihrer Linux-Instance installieren. Die AMI-Tools sind als RPM-Paket und für Linux-Distributionen, die RPM nicht unterstützen, auch als ZIP-Datei verfügbar.

So richten Sie die AMI-Tools per RPM ein

1. Installieren Sie Ruby mithilfe des Paket-Managers für Ihre Linux-Veteilung, z. B. yum. Beispiel:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install -y ruby
   ```

2. Laden Sie die RPM-Datei mit einem Tool wie wget oder curl herunter. Beispiel:

   ```
   [ec2-user ~]$ wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads/ec2-ami-tools.noarch.rpm
   ```

3. Überprüfen Sie die Signatur der RPM-Datei, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   [ec2-user ~]$ rpm -K ec2-ami-tools.noarch.rpm
   ```

   Der obige Befehl sollte angeben, dass es sich bei der Datei und den Hashes um Dateien SHA1 und MD5 Hashes handelt. `OK`. Wenn der Befehl angibt, dass es sich um Hashes handelt`NOT OK`, verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Header und die Hashes der Datei anzuzeigen: SHA1 MD5

   ```
   [ec2-user ~]$ rpm -Kv ec2-ami-tools.noarch.rpm
   ```

   Vergleichen Sie dann den Header SHA1 und die MD5 Hashes Ihrer Datei mit den folgenden verifizierten AMI-Tools-Hashes, um die Echtheit der Datei zu bestätigen:

   - Header SHA1: a1f662d6f25f69871104e6a62187fa4df508f880
   - MD5: 9faff05258064e2f7909b66142de6782

   Wenn der Header SHA1 und die MD5 Hashes Ihrer Datei mit den verifizierten AMI-Tools-Hashes übereinstimmen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

4. Installieren Sie RPM mit dem folgenden Befehl:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-ami-tools.noarch.rpm
```

5. Überprüfen Sie die Installation der AMI-Tools mit dem Befehl ec2- ami-tools-version.

```
[ec2-user ~]$ ec2-ami-tools-version
```

> **Note**
>
> Wenn Sie einen Ladefehler wie „Diese Datei kann nicht geladen werden -- ec2/amitools/version (LoadError)“ erhalten, führen Sie den nächsten Schritt aus, um den Speicherort Ihrer AMI-Tools-Installation zu Ihrem RUBYLIB Pfad hinzuzufügen.

6. (Optional) Wenn Sie im vorherigen Schritt einen Fehler erhalten haben, ist es ratsam, dem RUBYLIB-Pfad den Installationsspeicherort Ihrer AMI-Tools hinzuzufügen.

   a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die hinzuzufügenden Pfade zu ermitteln.

   ```
   [ec2-user ~]$ rpm -qil ec2-ami-tools | grep ec2/amitools/version
   /usr/lib/ruby/site_ruby/ec2/amitools/version.rb
   /usr/lib64/ruby/site_ruby/ec2/amitools/version.rb
   ```

   Im obigen Beispiel befindet sich die fehlende Datei aus dem vorherigen Ladefehler unter /usr/lib/ruby/site_ruby und /usr/lib64/ruby/site_ruby.

   b. Fügen Sie die Speicherorte aus dem vorherigen Schritt Ihrem RUBYLIB-Pfad hinzu.

   ```
   [ec2-user ~]$ export RUBYLIB=$RUBYLIB:/usr/lib/ruby/site_ruby:/usr/lib64/ruby/
   site_ruby
   ```

   c. Überprüfen Sie die Installation der AMI-Tools mit dem Befehl ec2- ami-tools-version.

   ```
   [ec2-user ~]$ ec2-ami-tools-version
   ```

So richten Sie die AMI-Tools per ZIP-Datei ein

1. Führen Sie die Ruby-Installation und das Entzippen mithilfe des Paket-Managers für Ihre Linux-Distribution durch, z. B. apt-get. Beispiel:

```
[ec2-user ~]$ sudo apt-get update -y && sudo apt-get install -y ruby unzip
```

2. Laden Sie die ZIP-Datei mit einem Tool wie wget oder curl herunter. Beispiel:

```
[ec2-user ~]$ wget https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads/ec2-ami-tools.zip
```

3. Entzippen Sie die Dateien in ein geeignetes Installationsverzeichnis, z. B. `/usr/local/ec2`.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir -p /usr/local/ec2
$ sudo unzip ec2-ami-tools.zip -d /usr/local/ec2
```

   Beachten Sie, dass die ZIP-Datei den Ordner ec2-ami-tools- enthält. *x x*. *x*, wo*x*. *x*. *x*ist die Versionsnummer der Tools (zum Beispiel`ec2-ami-tools-1.5.7`).

4. Legen Sie die Umgebungsvariable `EC2_AMITOOL_HOME` auf das Installationsverzeichnis für die Tools fest. Beispiel:

```
[ec2-user ~]$ export EC2_AMITOOL_HOME=/usr/local/ec2/ec2-ami-tools-x.x.x
```

5. Fügen Sie die Tools Ihrer Umgebungsvariablen `PATH` hinzu. Beispiel:

```
[ec2-user ~]$ export PATH=$EC2_AMITOOL_HOME/bin:$PATH
```

6. Sie können die Installation der AMI-Tools mit dem Befehl ec2- ami-tools-version überprüfen.

```
[ec2-user ~]$ ec2-ami-tools-version
```

Verwalten von Signaturzertifikaten

Für bestimmte Befehle in den AMI-Tools ist ein Signaturzertifikat erforderlich (auch als X.509-Zertifikat bezeichnet). Sie müssen das Zertifikat erstellen und es dann auf hochladen AWS. Beispielsweise können Sie zum Erstellen des Zertifikats ein Drittanbieter-Tool wie OpenSSL verwenden.

So erstellen Sie ein Signaturzertifikat

1. Installieren und konfigurieren Sie OpenSSL.

2. Erstellen Sie mit dem Befehl `openssl genrsa` einen privaten Schlüssel und speichern Sie die Ausgabe in einer `.pem`-Datei. Wir empfehlen Ihnen, einen RSA-Schlüssel mit 2 048 oder 4 096 Bit zu erstellen.

```
openssl genrsa 2048 > private-key.pem
```

3. Generieren Sie mit dem Befehl `openssl req` ein Zertifikat.

```
openssl req -new -x509 -nodes -sha256 -days 365 -key private-key.pem -outform PEM -
out certificate.pem
```

Verwenden Sie den upload-signing-certificateBefehl AWS, um das Zertifikat hochzuladen.

```
aws iam upload-signing-certificate --user-name user-name --certificate-body
 file://path/to/certificate.pem
```

Verwenden Sie den list-signing-certificatesfolgenden Befehl, um die Zertifikate für einen Benutzer aufzulisten:

```
aws iam list-signing-certificates --user-name user-name
```

Verwenden Sie den update-signing-certificateBefehl, um ein Signaturzertifikat für einen Benutzer zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren. Mit dem folgenden Befehl wird das Zertifikat deaktiviert:

```
aws iam update-signing-certificate --certificate-id OFHPLP4ZULTHYPMSYEX7O4BEXAMPLE --
status Inactive --user-name user-name
```

Verwenden Sie den delete-signing-certificatefolgenden Befehl, um ein Zertifikat zu löschen:

```
aws iam delete-signing-certificate --user-name user-name --certificate-
id OFHPLP4ZULTHYPMSYEX7O4BEXAMPLE
```

Referenz zu den Amazon EC2 AMI-Tools

Sie können die Befehle der AMI-Tools verwenden, um Linux zu erstellen und zu verwalten, das auf Instance-Speichern basiert. AMIs Weitere Informationen über das Einrichten der Tools finden Sie unter Richten Sie die Amazon EC2 AMI-Tools ein.

Weitere Information über Zugriffsschlüssel finden Sie unter Verwalten von Zugriffsschlüsseln für IAM-Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Befehle

- ec2- ami-tools-version
- ec2-bundle-image
- ec2-bundle-vol
- ec2-delete-bundle
- ec2-download-bundle
- ec2-migrate-manifest
- ec2-unbundle
- ec2-upload-bundle
- Allgemeine Optionen für AMI-Tools

ec2- ami-tools-version

Beschreibung

Beschreibt die Version der AMI-Tools.

Syntax

ec2-ami-tools-version

Output

Die Versionsinformationen

Beispiel

Dieser Beispielbefehl zeigt die Versionsinformationen für die AMI-Tools an, die Sie verwenden.

```
[ec2-user ~]$ ec2-ami-tools-version
1.5.2 20071010
```

ec2-bundle-image

Beschreibung

Erstellt ein Instance Store-Backed AMI für Linux aus einem Betriebssystem-Image, das in einer Loopback-Datei erstellt wurde.

Syntax

ec2-bundle-image -c *path* -k *path* -u *account* -i *path* [-d *path*] [--ec2cert *path*] [-r *architecture*] [--productcodes *code1*,*code2*,...] [-B *mapping*] [-p *prefix*]

Optionen

`-c, --cert` path

Die PEM-kodierte öffentliche RSA-Schlüsselzertifikatsdatei des Benutzers

Erforderlich: Ja

`-k, --privatekey` path

Der Pfad zu einer PEM-kodierten RSA-Schlüsseldatei. Sie müssen diesen Schlüssel zum Entpacken dieses Pakets angeben, bewahren Sie ihn daher gut auf. Beachten Sie, dass der Schlüssel nicht in Ihrem AWS Konto registriert sein muss.

Erforderlich: Ja

`-u, --user` account

Die AWS Konto-ID des Benutzers ohne Bindestriche.

Erforderlich: Ja

`-i, --image` path

Der Pfad zum Image, das gebündelt werden soll

Erforderlich: Ja

`-d, --destination` path

Das Verzeichnis, in dem das Paket erstellt wird

Standard: `/tmp`

Erforderlich: Nein

`--ec2cert` path

Der Pfad zum Amazon EC2 X.509-Zertifikat mit öffentlichem Schlüssel, das zur Verschlüsselung des Image-Manifests verwendet wird.

Die Regionen `us-gov-west-1` und `cn-north-1` verwenden ein nicht standardmäßiges öffentliches Schlüsselzertifikat, und der Pfad zu diesem Zertifikat muss mit dieser Option angegeben werden. Der Pfad zum Zertifikat variiert ausgehend von der Installationsmethode der AMI-Tools. Für Amazon Linux befinden sich die Zertifikate unter `/opt/aws/amitools/ec2/etc/ec2/amitools/`. Wenn Sie die AMI-Tools aus der RPM- oder ZIP-Datei in Richten Sie die Amazon EC2 AMI-Tools ein installiert haben, befinden sich die Zertifikate unter `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/`.

Erforderlich: Nur für die Regionen `us-gov-west-1` und `cn-north-1`.

`-r, --arch` architecture

Image-Architektur. Wenn Sie die Architektur nicht in der Befehlszeile angeben, werden Sie dazu aufgefordert, sobald das Bündeln beginnt.

Zulässige Werte: `i386` | `x86_64`

Erforderlich: Nein

`--productcodes` code1,code2,...

Produkt-Codes, die dem Image zum Zeitpunkt der Registrierung angefügt werden, durch Kommas getrennt

Erforderlich: Nein

`-B, --block-device-mapping` mapping

Definiert, wie Blockgeräte für eine Instance dieses AMI bereitgestellt werden, wenn der Instance-Typ das angegebene Gerät unterstützt.

Geben Sie eine durch Komma getrennte Liste von Schlüssel-Wert-Paaren an, wobei jeder Schlüssel ein virtueller Name und jeder Wert der entsprechende Gerätename ist. Virtuelle Namen umfassen Folgendes:

- `ami` — Das Stammdateisystemgerät, wie es von der Instance erfasst wird
- `root` — Das Stammdateisystemgerät, wie es vom Kernel erfasst wird
- `swap` — Das Swap-Gerät, wie es von der Instance erfasst wird
- `ephemeralN` — Das n-te Instance-Speicher-Volume

Erforderlich: Nein

`-p, --prefix` prefix

Das Dateinamenpräfix für gebündelte AMI-Dateien

Standard: Der Name der Imagedatei. Wenn der Pfad des Images beispielsweise `/var/spool/my-image/version-2/debian.img` ist, dann ist das Standardpräfix `debian.img`.

Erforderlich: Nein

`--kernel` kernel_id

Veraltet. Verwenden Sie zum Festlegen des Kernels register-image.

Erforderlich: Nein

`--ramdisk` ramdisk_id

Veraltet. Verwenden Sie zum Festlegen des RAM-Datenträgers (sofern erforderlich) register-image.

Erforderlich: Nein

Output

Statusmeldung, die die Phasen und Status des Bündelungsprozesses beschreibt

Beispiel

Dieses Beispiel erstellt ein gebündeltes AMI aus einem Betriebssystem-Image, das in einer Loopback-Datei erstellt wurde.

```
[ec2-user ~]$ ec2-bundle-image -k pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -c cert-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -u 111122223333 -i image.img -d bundled/ -r x86_64
Please specify a value for arch [i386]:
Bundling image file...
Splitting bundled/image.gz.crypt...
```

```
Created image.part.00
Created image.part.01
Created image.part.02
Created image.part.03
Created image.part.04
Created image.part.05
Created image.part.06
Created image.part.07
Created image.part.08
Created image.part.09
Created image.part.10
Created image.part.11
Created image.part.12
Created image.part.13
Created image.part.14
Generating digests for each part...
Digests generated.
Creating bundle manifest...
ec2-bundle-image complete.
```

ec2-bundle-vol

Beschreibung

Erstellt ein Instance Store-Backed AMI für Linux durch Komprimieren, Verschlüsseln und Signieren einer Kopie des Root-Gerät-Volumes für die Instance.

Amazon EC2 versucht, Produktcodes, Kernel-Einstellungen und RAM-Disk-Einstellungen zu übernehmen und Gerätezuordnungen von der Instance zu blockieren.

Während des Paketprozesses werden standardmäßig Dateien ausgeschlossen, die ggf. vertrauliche Informationen enthalten. Dies sind beispielsweise die Dateien `*.sw`, `*.swo`, `*.swp`, `*.pem`, `*.priv`, `*id_rsa*`, `*id_dsa*` `*.gpg`, `*.jks`, `*/.ssh/authorized_keys` und `*/.bash_history`. Verwenden Sie die Option `--no-filter`, wenn Sie alle diese Dateien einbinden möchten. Mit der Option `--include` können Sie einzelne Dateien einbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen.

Syntax

ec2-bundle-vol -c *path* -k *path* -u *account* [-d *path*] [--ec2cert *path*] [-r *architecture*] [--productcodes *code1*,*code2*,...] [-B *mapping*] [--all] [-e

directory1,_directory2_,...] [-i _file1_,_file2_,...] [--no-filter] [-p _prefix_] [-s _size_] [--[no-]inherit] [-v _volume_] [-P _type_] [-S _script_] [--fstab _path_] [--generate-fstab] [--grub-config _path_]

Optionen

`-c, --cert` path

Die PEM-kodierte öffentliche RSA-Schlüsselzertifikatsdatei des Benutzers

Erforderlich: Ja

`-k, --privatekey` path

Der Pfad zur PEM-kodierten RSA-Schlüsseldatei des Benutzers

Erforderlich: Ja

`-u, --user` account

Die AWS Konto-ID des Benutzers ohne Bindestriche.

Erforderlich: Ja

`-d, --destination` destination

Das Verzeichnis, in dem das Paket erstellt wird

Standard: `/tmp`

Erforderlich: Nein

`--ec2cert` path

Der Pfad zum Amazon EC2 X.509-Zertifikat mit öffentlichem Schlüssel, das zur Verschlüsselung des Image-Manifests verwendet wird.

Die Regionen `us-gov-west-1` und `cn-north-1` verwenden ein nicht standardmäßiges öffentliches Schlüsselzertifikat, und der Pfad zu diesem Zertifikat muss mit dieser Option angegeben werden. Der Pfad zum Zertifikat variiert ausgehend von der Installationsmethode der AMI-Tools. Für Amazon Linux befinden sich die Zertifikate unter `/opt/aws/amitools/ec2/etc/ec2/amitools/`. Wenn Sie die AMI-Tools aus der RPM- oder ZIP-Datei in Richten Sie die Amazon EC2 AMI-Tools ein installiert haben, befinden sich die Zertifikate unter `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/`.

Erforderlich: Nur für die Regionen `us-gov-west-1` und `cn-north-1`.

`-r, --arch` architecture

Die Architektur des Images. Wenn Sie sie nicht in der Befehlszeile angeben, werden Sie dazu aufgefordert, sobald das Bündeln beginnt.

Zulässige Werte: `i386` | `x86_64`

Erforderlich: Nein

`--productcodes` code1,code2,...

Produkt-Codes, die dem Image zum Zeitpunkt der Registrierung angefügt werden, durch Kommas getrennt

Erforderlich: Nein

`-B, --block-device-mapping` mapping

Definiert, wie Blockgeräte für eine Instance dieses AMI bereitgestellt werden, wenn der Instance-Typ das angegebene Gerät unterstützt.

Geben Sie eine durch Komma getrennte Liste von Schlüssel-Wert-Paaren an, wobei jeder Schlüssel ein virtueller Name und jeder Wert der entsprechende Gerätename ist. Virtuelle Namen umfassen Folgendes:

- `ami` — Das Stammdateisystemgerät, wie es von der Instance erfasst wird
- `root` — Das Stammdateisystemgerät, wie es vom Kernel erfasst wird
- `swap` — Das Swap-Gerät, wie es von der Instance erfasst wird
- `ephemeralN` — Das n-te Instance-Speicher-Volume

Erforderlich: Nein

`-a, --all`

Bündeln Sie alle Verzeichnisse, einschließlich derer, die sich auf remote bereitgestellten Dateisystemen befinden.

Erforderlich: Nein

`-e, --exclude` directory1,directory2,...

Eine Liste absoluter Verzeichnispfade und Dateien, die aus dem Bündelungsvorgang ausgeschlossen werden sollen. Dieser Parameter überschreibt die Option `--all`. Wenn ein

Ausschließen festgelegt ist, werden die mit dem Parameter aufgeführten Verzeichnisse und Unterverzeichnisse nicht mit dem Volume gebündelt.

Erforderlich: Nein

`-i, --include` file1,file2,...

Eine Liste von Dateien, die in den Bündelungsvorgang einbezogen werden sollen. Die angegeben Dateien werden ansonsten aus dem AMI ausgeschlossen, da sie möglicherweise vertrauliche Informationen enthalten.

Erforderlich: Nein

`--no-filter`

Wenn dies angegeben ist werden wir die Dateien nicht aus dem AMI ausschließen, da sie möglicherweise vertrauliche Informationen enthalten.

Erforderlich: Nein

`-p, --prefix` prefix

Das Dateinamenpräfix für gebündelte AMI-Dateien

Standard: `image`

Erforderlich: Nein

`-s, --size` size

Die Größe der zu erstellenden Image-Datei in MB (1024 * 1024 Bytes). Die maximale Größe ist 10240 MB.

Standard: 10240

Erforderlich: Nein

`--[no-]inherit`

Gibt an, ob das Image die Metadaten der Instance erben soll (standardmäßig werden sie geerbt). Das Bündeln schlägt fehl, wenn Sie `--inherit` aktivieren, auf die Instance-Metadaten aber nicht zugegriffen werden kann.

Erforderlich: Nein

`-v, --volume` volume

Der absolute Pfad zum bereitgestellten Volume, aus dem das Bündel erstellt werden soll

Standard: Das Stammverzeichnis (/)

Erforderlich: Nein

`-P, --partition` type

Gibt an, ob das DatenträgerImage eine Partitionstabelle verwenden soll. Wenn Sie keinen Partitionstabellentyp angeben, wird standardmäßig der Typ festgelegt, der im übergeordneten Blockgerät des Volumes verwendet wird (sofern zutreffend), andernfalls ist der Standard `gpt`.

Zulässige Werte: `mbr` | `gpt` | `none`

Erforderlich: Nein

`-S, --script` script

Ein vor dem Bündeln auszuführendes Anpassungsskript. Das Skript muss ein einzelnes Argument, den Mountingpoint des Volumes, erwarten.

Erforderlich: Nein

`--fstab` path

Der Pfad zum fstab, das im Image gebündelt werden soll. Wenn dies nicht angegeben ist, Amazon EC2 bundles /etc/fstab.

Erforderlich: Nein

`--generate-fstab`

Bündelt das Volume mit einem von Amazon EC2 bereitgestellten Fstab.

Erforderlich: Nein

`--grub-config`

Der Pfad zu einer alternativen Grub-Konfigurationsdatei, die im Image gebündelt werden soll. Standardmäßig erwartet `ec2-bundle-vol`, dass entweder `/boot/grub/menu.lst` oder `/boot/grub/grub.conf` auf dem geklonten Image vorhanden ist. Mit dieser Option können Sie einen Pfad zu einer alternativen Grub-Konfigurationsdatei festlegen, der dann in die Standardeinstellungen (wenn vorhanden) kopiert wird.

Erforderlich: Nein

`--kernel` kernel_id

Veraltet. Verwenden Sie zum Festlegen des Kernels register-image.

Erforderlich: Nein

`--ramdisk`ramdisk_id

Veraltet. Verwenden Sie zum Festlegen des RAM-Datenträgers (sofern erforderlich) register-image.

Erforderlich: Nein

Output

Statusmeldung, die die Phasen und Status der Bündelung beschreibt

Beispiel

Dieses Beispiel erstellt eine gebündeltes AMI durch Komprimieren, Verschlüsseln und Signieren eines Snapshots des Stammdateisystems des lokalen Computers.

```
[ec2-user ~]$ ec2-bundle-vol -d /mnt -k pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -c
 cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -u 111122223333 -r x86_64
  Copying / into the image file /mnt/image...
  Excluding:
       sys
       dev/shm
       proc
       dev/pts
       proc/sys/fs/binfmt_misc
       dev
       media
       mnt
       proc
       sys
       tmp/image
       mnt/img-mnt
  1+0 records in
  1+0 records out
  mke2fs 1.38 (30-Jun-2005)
```

```
warning: 256 blocks unused.

Splitting /mnt/image.gz.crypt...
Created image.part.00
Created image.part.01
Created image.part.02
Created image.part.03
...
Created image.part.22
Created image.part.23
Generating digests for each part...
Digests generated.
Creating bundle manifest...
Bundle Volume complete.
```

ec2-delete-bundle

Beschreibung

Löscht das festgelegte Paket aus dem Amazon S3-Speicher. Wenn Sie ein Paket löschen, können Sie aus dem entsprechenden AMI keine Instances starten.

Syntax

ec2-delete-bundle -b *bucket* -a *access_key_id* -s *secret_access_key* [-t *token*] [--url *url*] [--region *region*] [--sigv *version*] [-m *path*] [-p *prefix*] [--clear] [--retry] [-y]

Optionen

`-b, --bucket` bucket

Der Name des Amazon S3-Buckets, der das gebündelte AMI enthält, gefolgt von einem optionalen, durch "/" getrennten Pfadpräfix

Erforderlich: Ja

`-a, --access-key` access_key_id

Die AWS Zugriffsschlüssel-ID.

Erforderlich: Ja

`-s, --secret-key` secret_access_key

Der AWS geheime Zugriffsschlüssel.

Erforderlich: Ja

`-t, --delegation-token` token

Das Delegierungstoken, das an die AWS Anfrage weitergegeben werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen im IAM-Benutzerhandbuch.

Erforderlich: Nur wenn Sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen verwenden.

Standard: Der Wert der `AWS_DELEGATION_TOKEN`-Umgebungsvariablen (wenn festgelegt)

`--region`region

Die in der Anforderungssignatur zu verwendende Region.

Standard: `us-east-1`

Erforderlich: Ist erforderlich, wenn Signaturversion 4 verwendet wird

`--sigv`Version

Die beim Signieren der Anforderung zu verwendende Signaturversion

Zulässige Werte: `2` | `4`

Standard: `4`

Erforderlich: Nein

`-m, --manifest`path

Der Pfad zur Manifestdatei

Erforderlich: Sie müssen `--prefix` oder `--manifest` angeben.

`-p, --prefix` prefix

Das gebündelte AMI-Dateinamenpräfix. Geben Sie das gesamte Präfix an. Verwenden Sie beim Präfix "image.img" beispielsweise `-p image.img` und nicht `-p image`.

Erforderlich: Sie müssen `--prefix` oder `--manifest` angeben.

`--clear`

Löscht nach dem Löschen des angegebenen Pakets den Amazon S3-Bucket, wenn er leer ist.

Erforderlich: Nein

`--retry`

Versucht bei allen Amazon S3-Fehlern den Vorgang automatisch erneut, bis zu fünfmal pro Vorgang.

Erforderlich: Nein

`-y, --yes`

Es wird automatisch davon ausgegangen, dass die Antwort auf alle Eingabeaufforderungen "ja" ist.

Erforderlich: Nein

Output

Amazon EC2 zeigt Statusmeldungen an, die die Phasen und den Status des Löschvorgangs angeben.

Beispiel

Dieses Beispiel löscht ein Paket aus Amazon S3.

```
[ec2-user ~]$ ec2-delete-bundle -b amzn-s3-demo-bucket -a your_access_key_id -
s your_secret_access_key
Deleting files:
amzn-s3-demo-bucket/image.manifest.xml
amzn-s3-demo-bucket/image.part.00
amzn-s3-demo-bucket/image.part.01
amzn-s3-demo-bucket/image.part.02
amzn-s3-demo-bucket/image.part.03
amzn-s3-demo-bucket/image.part.04
amzn-s3-demo-bucket/image.part.05
amzn-s3-demo-bucket/image.part.06
Continue? [y/n]
y
```

```
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.manifest.xml
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.00
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.01
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.02
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.03
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.04
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.05
Deleted amzn-s3-demo-bucket/image.part.06
ec2-delete-bundle complete.
```

ec2-download-bundle

Beschreibung

Lädt das angegebene, im Speicher unterstützte Linux-Instance AMIs aus dem Amazon S3 S3-Speicher herunter.

Syntax

ec2-download-bundle -b *bucket* -a *access_key_id* -s *secret_access_key* -k *path* [--url *url*] [--region *region*] [--sigv *version*] [-m *file*] [-p *prefix*] [-d *directory*] [--retry]

Optionen

`-b, --bucket` bucket

Der Name des Amazon S3-Buckets, in dem sich das Paket befindet, gefolgt von einem optionalen, durch "/" getrennten Pfadpräfix

Erforderlich: Ja

`-a, --access-key` access_key_id

Die AWS Zugriffsschlüssel-ID.

Erforderlich: Ja

`-s, --secret-key` secret_access_key

Der AWS geheime Zugriffsschlüssel.

Erforderlich: Ja

`-k, --privatekey` path

Der private Schlüssel, der zum Entschlüsseln des Manifests verwendet wird

Erforderlich: Ja

`--url` url

Die Amazon S3-Service-URL

Standard: `https://s3.amazonaws.com/`

Erforderlich: Nein

`--region` region

Die in der Anforderungssignatur zu verwendende Region.

Standard: `us-east-1`

Erforderlich: Ist erforderlich, wenn Signaturversion 4 verwendet wird

`--sigv` version

Die beim Signieren der Anforderung zu verwendende Signaturversion

Zulässige Werte: `2` | `4`

Standard: `4`

Erforderlich: Nein

`-m, --manifest` file

Der Name der Manifestdatei (ohne den Pfad). Wir empfehlen Ihnen, dass Sie entweder das Manifest (`-m`) oder ein Präfix (`-p`) angeben.

Erforderlich: Nein

`-p, --prefix` prefix

Das Dateinamenpräfix für gebündelte AMI-Dateien

Standard: `image`

Erforderlich: Nein

`-d, --directory` directory

Das Verzeichnis, in dem das heruntergeladene Paket gespeichert wird. Das Verzeichnis muss vorhanden sein.

Standard: Das aktuelle Arbeitsverzeichnis

Erforderlich: Nein

`--retry`

Versucht bei allen Amazon S3-Fehlern den Vorgang automatisch erneut, bis zu fünfmal pro Vorgang.

Erforderlich: Nein

Output

Statusmeldungen werden angezeigt, die die unterschiedlichen Phasen und Status des Download-Vorgangs angeben.

Beispiel

Dieses Beispiel erstellt das `bundled`-Verzeichnis (mithilfe des Linux-Befehls mkdir) und lädt das Paket vom Amazon S3-Bucket `amzn-s3-demo-bucket` herunter.

```
[ec2-user ~]$ mkdir bundled
[ec2-user ~]$ ec2-download-bundle -b amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name
 -m image.manifest.xml -a your_access_key_id -s your_secret_access_key -k pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -d mybundle
Downloading manifest image.manifest.xml from amzn-s3-demo-bucket to mybundle/
image.manifest.xml ...
Downloading part image.part.00 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.00 ...
Downloaded image.part.00 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.01 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.01 ...
Downloaded image.part.01 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.02 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.02 ...
Downloaded image.part.02 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.03 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.03 ...
```

```
Downloaded image.part.03 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.04 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.04 ...
Downloaded image.part.04 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.05 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.05 ...
Downloaded image.part.05 from amzn-s3-demo-bucket
Downloading part image.part.06 from amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name to
 mybundle/image.part.06 ...
Downloaded image.part.06 from amzn-s3-demo-bucket
```

ec2-migrate-manifest

Beschreibung

Verändert ein Instance Store-Backed Linux AMI (z. B. das Zertifikat, den Kernel und den RAM-Datenträger) so, dass es eine andere Region unterstützt.

Syntax

ec2-migrate-manifest -c *path* -k *path* -m *path* {(-a *access_key_id* -s *secret_access_key* --region *region*) | (--no-mapping)} [--ec2cert *ec2_cert_path*] [--kernel *kernel-id*] [--ramdisk *ramdisk_id*]

Optionen

`-c, --cert` path

Die PEM-kodierte öffentliche RSA-Schlüsselzertifikatsdatei des Benutzers

Erforderlich: Ja

`-k, --privatekey` path

Der Pfad zur PEM-kodierten RSA-Schlüsseldatei des Benutzers

Erforderlich: Ja

`--manifest` path

Der Pfad zur Manifestdatei

Erforderlich: Ja

`-a, --access-key` access_key_id

Die AWS Zugriffsschlüssel-ID.

Erforderlich: Ist erforderlich, wenn das automatische Mapping verwendet wird.

`-s, --secret-key` secret_access_key

Der AWS geheime Zugriffsschlüssel.

Erforderlich: Ist erforderlich, wenn das automatische Mapping verwendet wird.

`--region` region

Die in der Mapping-Datei zu suchende Region

Erforderlich: Ist erforderlich, wenn das automatische Mapping verwendet wird.

`--no-mapping`

Deaktiviert das automatische Mapping von Kernels und RAM-Datenträgern.

Während der Migration EC2 ersetzt Amazon den Kernel und die RAM-Disk in der Manifest-Datei durch eine Kernel- und RAM-Disk, die für die Zielregion konzipiert sind. Sofern der Parameter `--no-mapping` nicht angeben wurde, verwendet `ec2-migrate-bundle` unter Umständen die Vorgänge `DescribeRegions` und `DescribeImages` für automatisierte Zuweisungen.

Erforderlich: Ist erforderlich, wenn Sie die Optionen `-a`, `-s` und `--region` nicht angeben, die für das automatische Mapping verwendet werden.

`--ec2cert` path

Der Pfad zum Amazon EC2 X.509-Zertifikat mit öffentlichem Schlüssel, das zur Verschlüsselung des Image-Manifests verwendet wird.

Die Regionen `us-gov-west-1` und `cn-north-1` verwenden ein nicht standardmäßiges öffentliches Schlüsselzertifikat, und der Pfad zu diesem Zertifikat muss mit dieser Option angegeben werden. Der Pfad zum Zertifikat variiert ausgehend von der Installationsmethode der AMI-Tools. Für Amazon Linux befinden sich die Zertifikate unter `/opt/aws/amitools/ec2/etc/ec2/amitools/`. Wenn Sie die AMI-Tools aus der ZIP-Datei in Richten Sie die Amazon EC2 AMI-Tools ein installiert haben, befinden sich die Zertifikate unter `$EC2_AMITOOL_HOME/etc/ec2/amitools/`.

Erforderlich: Nur für die Regionen `us-gov-west-1` und `cn-north-1`.

`--kernel` kernel_id

Die ID des Kernels, der ausgewählt werden soll

> **Important**
>
> Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von PV-GRUB anstelle von Kernels und RAM-Datenträgern. Weitere Informationen finden Sie unter Vom Benutzer bereitgestellte Kernel im Benutzerhandbuch für Amazon Linux 2.

Erforderlich: Nein

`--ramdisk` ramdisk_id

Die ID des RAM-Datenträgers, der ausgewählt werden soll

> **Important**
>
> Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von PV-GRUB anstelle von Kernels und RAM-Datenträgern. Weitere Informationen finden Sie unter Vom Benutzer bereitgestellte Kernel im Benutzerhandbuch für Amazon Linux 2.

Erforderlich: Nein

Output

Statusmeldung, die die Phasen und Status des Bündelungsprozesses beschreibt

Beispiel

Dieses Beispiel kopiert das im `my-ami.manifest.xml`-Manifest angegebene AMI aus den USA in die EU.

```
[ec2-user ~]$ ec2-migrate-manifest --manifest my-ami.manifest.xml
 --cert cert-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBZQ55CLO.pem --privatekey pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBZQ55CLO.pem --region eu-west-1

Backing up manifest...
Successfully migrated my-ami.manifest.xml It is now suitable for use in eu-west-1.
```

ec2-unbundle

Beschreibung

Erstellt das Paket neu aus einem Instance Store-Backed AMI für Linux.

Syntax

ec2-unbundle -k *path* -m *path* [-s *source_directory*] [-d *destination_directory*]

Optionen

`-k, --privatekey` path

Der Pfad zu Ihrer PEM-kodierten RSA-Schlüsseldatei

Erforderlich: Ja

`-m, --manifest` path

Der Pfad zur Manifestdatei

Erforderlich: Ja

`-s, --source` source_directory

Das Verzeichnis, das das Paket enthält

Standard: Das aktuelle Verzeichnis

Erforderlich: Nein

`-d, --destination` destination_directory

Das Verzeichnis, in dem das AMI entpackt wird. Das Zielverzeichnis muss vorhanden sein.

Standard: Das aktuelle Verzeichnis

Erforderlich: Nein

Beispiel

Dieses Linux- und UNIX-Beispiel entpackt das AMI, das in der `image.manifest.xml`-Datei angegeben ist.

```
[ec2-user ~]$ mkdir unbundled
```

```
$ ec2-unbundle -m mybundle/image.manifest.xml -k pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -s mybundle -d unbundled
$ ls -l unbundled
total 1025008
-rw-r--r-- 1 root root 1048578048 Aug 25 23:46 image.img
```

Output

Statusmeldungen werden angezeigt, die die unterschiedlichen Phasen und Status des Entpackvorgangs angeben.

ec2-upload-bundle

Beschreibung

Lädt das Paket für ein im Instance-Speicher unterstütztes Linux-AMI auf Amazon S3 hoch und legt die entsprechenden Zugriffskontrolllisten (ACLs) für die hochgeladenen Objekte fest. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen.

> **Note**
>
> Um Objekte in einen S3-Bucket für Ihr Instance-Store-gestütztes Linux-AMI hochzuladen, ACLs muss es für den Bucket aktiviert sein. Andernfalls kann Amazon EC2 die ACLs hochzuladenden Objekte nicht festlegen. Wenn Ihr Ziel-Bucket die vom Bucket-Besitzer erzwungene Einstellung für S3 Object Ownership verwendet, funktioniert das nicht, weil sie deaktiviert ACLs sind. Weitere Informationen finden Sie unter Kontrolle des Besitzes von Objekten und Deaktivierung ACLs für Ihren Bucket.

Syntax

```
ec2-upload-bundle -b bucket -a access_key_id -s secret_access_key [-t
token] -m path [--url url] [--region region] [--sigv version] [--acl acl]
[-d directory] [--part part] [--retry] [--skipmanifest]
```

Optionen

`-b, --bucket` bucket

Der Name des Amazon S3-Buckets, in dem das Paket gespeichert werden soll, gefolgt von einem optionalen durch "/" getrennten Pfadpräfix. Wenn der Bucket nicht vorhanden ist, wird er erstellt,

sofern der Bucket-Name verfügbar ist. Wenn der Bucket nicht existiert und die AMI-Tools-Version 1.5.18 oder höher ist, legt dieser Befehl außerdem den ACLs für den Bucket fest.

Erforderlich: Ja

`-a, --access-key` access_key_id

Ihre AWS Zugangsschlüssel-ID.

Erforderlich: Ja

`-s, --secret-key` secret_access_key

Ihr AWS geheimer Zugangsschlüssel.

Erforderlich: Ja

`-t, --delegation-token` token

Das Delegierungstoken, das an die AWS Anfrage weitergegeben werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen im IAM-Benutzerhandbuch.

Erforderlich: Nur wenn Sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen verwenden.

Standard: Der Wert der `AWS_DELEGATION_TOKEN`-Umgebungsvariablen (wenn festgelegt)

`-m, --manifest` path

Der Pfad zur Manifestdatei Die Manifestdatei wird während des Bündelungsvorgangs erstellt. Sie finden sie in dem Verzeichnis, das das Paket enthält.

Erforderlich: Ja

`--url` url

Veraltet. Verwenden Sie die Option `--region`, wenn Ihr Bucket nicht auf den Standort `EU` (nicht `eu-west-1`) beschränkt ist. Das Flag `--location` ist die einzige Möglichkeit, um auf diese spezifische Standortbeschränkung einzugehen.

Die Amazon S3-Endpunkt-Service-URL

Standard: `https://s3.amazonaws.com/`

Erforderlich: Nein

`--region` region

Die Region, die in der Anforderungssignatur für den S3-Ziel-Bucket verwendet werden soll

- Wenn der Bucket nicht vorhanden ist und Sie keine Region angeben, erstellt das Tool den Bucket ohne eine Standortbeschränkung (in `us-east-1`).
- Wenn der Bucket nicht vorhanden ist und Sie eine Region angeben, erstellt das Tool den Bucket in der angegebenen Region.
- Wenn der Bucket vorhanden ist und Sie keine Region angeben, verwendet das Tool den Standort des Buckets.
- Wenn der Bucket vorhanden ist und Sie `us-east-1` als Region angeben, verwendet das Tool den tatsächlichen Standort des Buckets, ohne eine Fehlermeldung auszugeben, und vorhandene übereinstimmende Dateien werden überschrieben.
- Wenn der Bucket vorhanden ist und Sie eine Region angeben, die nicht `us-east-1` ist und nicht mit dem tatsächlichen Standort des Buckets übereinstimmt, wird das Tool mit einem Fehler beendet.

Wenn Ihr Bucket auf den Standort `EU` (nicht `eu-west-1`) beschränkt ist, verwenden Sie das Flag `--location`. Das Flag `--location` ist die einzige Möglichkeit, um auf diese spezifische Standortbeschränkung einzugehen.

Standard: `us-east-1`

Erforderlich: Ist erforderlich, wenn Signaturversion 4 verwendet wird

`--sigv` version

Die beim Signieren der Anforderung zu verwendende Signaturversion

Zulässige Werte: `2` | `4`

Standard: `4`

Erforderlich: Nein

`--acl` acl

Die Richtlinie für die Access Control List des gebündelten Images

Zulässige Werte: `public-read` | `aws-exec-read`

Standard: `aws-exec-read`

Erforderlich: Nein

`-d, --directory` directory

Das Verzeichnis, das die gebündelten AMI-Teile enthält

Standard: Das Verzeichnis, das die Manifestdatei enthält (siehe die Option `-m`)

Erforderlich: Nein

`--part` part

Beginnt mit dem Hochladen des angegebenen Teils und aller folgenden Teile. Beispiel, `--part 04`.

Erforderlich: Nein

`--retry`

Versucht bei allen Amazon S3-Fehlern den Vorgang automatisch erneut, bis zu fünfmal pro Vorgang.

Erforderlich: Nein

`--skipmanifest`

Lädt das Manifest nicht hoch.

Erforderlich: Nein

`--location` location

Veraltet. Verwenden Sie die Option `--region`, wenn Ihr Bucket nicht auf den Standort EU (nicht `eu-west-1`) beschränkt ist. Das Flag `--location` ist die einzige Möglichkeit, um auf diese spezifische Standortbeschränkung einzugehen.

Die Standortbeschränkung des Amazon S3-Ziel-Buckets. Wenn der Bucket vorhanden ist und Sie einen Standort angegeben haben, der nicht mit dem tatsächlichen Standort des Buckets übereinstimmt, wird das Tool mit einem Fehler beendet. Wenn der Bucket vorhanden ist und Sie keinen Standort angeben, verwendet das Tool den Standort des Buckets. Wenn der Bucket nicht vorhanden ist und Sie einen Standort angeben, erstellt das Tool den Bucket am angegebenen Standort. Wenn der Bucket nicht vorhanden ist und Sie keinen Standort angeben, erstellt das Tool den Bucket ohne eine Standortbeschränkung (in `us-east-1`).

Standard: Wenn `--region` angegeben ist, wird der Standort auf die angegebene Region festgelegt. Wenn `--region` nicht angegeben ist, ist der Standort standardmäßig `us-east-1`.

Erforderlich: Nein

Output

Amazon EC2 zeigt Statusmeldungen an, die die Phasen und den Status des Upload-Vorgangs angeben.

Beispiel

Dieses Beispiel lädt das Paket hoch, das vom `image.manifest.xml`-Manifest festgelegt wurde.

```
[ec2-user ~]$ ec2-upload-bundle -b amzn-s3-demo-bucket/bundles/bundle_name -m
 image.manifest.xml -a your_access_key_id -s your_secret_access_key
Creating bucket...
Uploading bundled image parts to the S3 bucket amzn-s3-demo-bucket ...
Uploaded image.part.00
Uploaded image.part.01
Uploaded image.part.02
Uploaded image.part.03
Uploaded image.part.04
Uploaded image.part.05
Uploaded image.part.06
Uploaded image.part.07
Uploaded image.part.08
Uploaded image.part.09
Uploaded image.part.10
Uploaded image.part.11
Uploaded image.part.12
Uploaded image.part.13
Uploaded image.part.14
Uploading manifest ...
Uploaded manifest.
Bundle upload completed.
```

Allgemeine Optionen für AMI-Tools

Die meisten AMI-Tools akzeptieren die folgenden optionalen Parameter.

`--help, -h`

Zeigt die Hilfenachricht an.

`--version`

Zeigt die Version und das Copyright an.

`--manual`

Zeigt die manuelle Eingabe an.

`--batch`

Wird im Stapelmodus ausgeführt und unterdrückt interaktive Eingabeaufforderungen.

`--debug`

Zeigt Informationen an, die bei der Problembehebung hilfreich sind.

Ihr Instance-Speicher-gestützten AMI in ein EBS-gestütztes AMI konvertieren

Sie können ein Instance Store-Backed Linux-AMI, dessen Eigentümer Sie sind, in ein Amazon EBS-gestütztes Linux-AMI konvertieren.

> **Important**
>
> Sie können kein AMI konvertieren, das Ihnen nicht gehört.

So konvertieren Sie ein Instance Store-Backed AMI in ein Amazon EBS-gestütztes AMI

1. Starten Sie eine Amazon Linux-Instance über ein Amazon EBS-gestütztes AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole. Auf Amazon Linux-Instances sind die Tools AWS CLI und AMI vorinstalliert.
2. Laden Sie den privaten X.509-Schlüssel, den Sie zum Bündeln Ihres Instance Store-Backed AMI als Paket (Bundle) verwendet haben, auf Ihre Instance hoch. Wir verwenden diesen Schlüssel, um sicherzustellen, dass nur Sie und Amazon auf Ihr AMI zugreifen EC2 können.

   a. Erstellen Sie auf Ihrer Instance wie folgt ein temporäres Verzeichnis für Ihren privaten X.509-Schlüssel:

   ```
   [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/cert
   ```

   b. Kopieren Sie Ihren privaten X.509-Schlüssel von Ihrem Computer in das Verzeichnis `/tmp/cert` auf Ihrer Instance, indem Sie ein Secure Copy-Tool nutzen, z. B. scp. Der *`my-private-key`* Parameter im folgenden Befehl ist der private Schlüssel, den Sie verwenden, um mit SSH eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. Zum Beispiel:

```
you@your_computer:~ $ scp -i my-private-key.pem /
path/to/pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem ec2-
user@ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com:/tmp/cert/
pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem  100%  717     0.7KB/s   00:00
```

3. Konfigurieren Sie Ihre Umgebungsvariablen für die Verwendung der AWS CLI. Weitere Informationen finden Sie unter Umgebungsvariablen.

   a. (Empfohlen) Legen Sie Umgebungsvariablen für Ihren AWS Zugriffsschlüssel, Ihren geheimen Schlüssel und Ihr Sitzungstoken fest.

   ```
   [ec2-user ~]$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
   [ec2-user ~]$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key
   [ec2-user ~]$ export AWS_SESSION_TOKEN=your_session_token
   ```

   b. Legen Sie Umgebungsvariablen für Ihren AWS Zugriffsschlüssel und Ihren geheimen Schlüssel fest.

   ```
   [ec2-user ~]$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=your_access_key_id
   [ec2-user ~]$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=your_secret_access_key
   ```

4. Bereiten Sie ein Volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) für Ihr neues AMI vor.

   a. Erstellen Sie ein leeres EBS-Volume in derselben Availability Zone wie für Ihre Instance, indem Sie den Befehl create-volume verwenden. Notieren Sie sich die Volume-ID in der Befehlsausgabe.

   > **Important**
   >
   > Dieses EBS-Volume muss mindestens die gleiche Größe wie das ursprüngliche Stamm-Volume des Instance-Speichers haben.

   ```
   aws ec2 create-volume \
       --size 10 \
       --region us-west-2 \
       --availability-zone us-west-2b
   ```

   b. Fügen Sie das Volume mit dem Befehl attach-volume an Ihre Amazon EBS-gestützte Instance an.

```
aws ec2 attach-volume \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --region us-west-2
```

5. Erstellen Sie einen Ordner für Ihr Paket.

```
[ec2-user ~]$ mkdir /tmp/bundle
```

6. Laden Sie das Paket für Ihr Instance Store-Backed AMI in das Verzeichnis `/tmp/bundle` herunter, indem Sie den Befehl ec2-download-bundle verwenden.

```
[ec2-user ~]$ ec2-download-bundle -b amzn-s3-demo-bucket/bundle_folder/bundle_name
 -m image.manifest.xml -a $AWS_ACCESS_KEY_ID -s $AWS_SECRET_ACCESS_KEY --
privatekey /path/to/pk-HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem -d /tmp/bundle
```

7. Stellen Sie die Image-Datei mit dem Befehl ec2-unbundle aus dem Paket wieder her.

   a. Wechseln Sie in den Paketordner (bundle).

   ```
   [ec2-user ~]$ cd /tmp/bundle/
   ```

   b. Führen Sie den Befehl ec2-unbundle aus.

   ```
   [ec2-user bundle]$ ec2-unbundle -m image.manifest.xml --privatekey /path/to/pk-
   HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBEXAMPLE.pem
   ```

8. Kopieren Sie die Dateien aus dem entpackten Image auf das neue EBS-Volume.

```
[ec2-user bundle]$ sudo dd if=/tmp/bundle/image of=/dev/sdb bs=1M
```

9. Überprüfen Sie das Volume auf neue Partitionen, die aus dem Paket entpackt wurden.

```
[ec2-user bundle]$ sudo partprobe /dev/sdb1
```

10. Listen Sie die Blockgeräte auf, um den Gerätenamen für das Mounten ermitteln zu können.

```
[ec2-user bundle]$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
/dev/sda    202:0    0   8G  0 disk
##/dev/sda1 202:1    0   8G  0 part /
```

```
/dev/sdb    202:80   0  10G  0 disk
##/dev/sdb1 202:81   0  10G  0 part
```

In diesem Beispiel lautet die Partition für das Mounten `/dev/sdb1`, aber Ihr Gerätename lautet wahrscheinlich anders. Falls Ihr Volume nicht partitioniert ist, lautet das Gerät für das Mounten etwa `/dev/sdb` (ohne nachgestellte Ziffer für die Gerätepartition).

11. Erstellen Sie einen Mounting-Punkt für das neue EBS-Volume und mounten Sie das Volume.

```
[ec2-user bundle]$ sudo mkdir /mnt/ebs
[ec2-user bundle]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/ebs
```

12. Öffnen Sie die Datei `/etc/fstab` auf dem EBS-Volume mit Ihrem bevorzugten Text-Editor (z. B. vim oder nano) und entfernen Sie alle Einträge für Instance-Speicher-Volumes (flüchtiger Speicher). Da das EBS-Volume unter `/mnt/ebs` gemountet wurde, befindet sich die Datei `fstab` unter `/mnt/ebs/etc/fstab`.

```
[ec2-user bundle]$ sudo nano /mnt/ebs/etc/fstab
#
LABEL=/     /           ext4    defaults,noatime  1   1
tmpfs       /dev/shm    tmpfs   defaults        0   0
devpts      /dev/pts    devpts  gid=5,mode=620  0   0
sysfs       /sys        sysfs   defaults        0   0
proc        /proc       proc    defaults        0   0
/dev/sdb        /media/ephemeral0       auto    defaults,comment=cloudconfig    0
     2
```

In diesem Beispiel sollte die letzte Zeile entfernt werden.

13. Heben Sie das Mounting des Volumes auf und trennen Sie es von der Instance.

```
[ec2-user bundle]$ sudo umount /mnt/ebs
[ec2-user bundle]$ aws ec2 detach-volume --volume-id vol-01234567890abcdef --
region us-west-2
```

14. Erstellen Sie aus dem neuen EBS-Volume wie folgt ein AMI.

    a. Erstellen Sie einen Snapshot des neuen EBS-Volumes.

```
[ec2-user bundle]$ aws ec2 create-snapshot --region us-west-2 --description
 "your_snapshot_description" --volume-id vol-01234567890abcdef
```

b. Überprüfen Sie, ob Ihr Snapshot vollständig ist.

```
[ec2-user bundle]$ aws ec2 describe-snapshots --region us-west-2 --snapshot-
id snap-0abcdef1234567890
```

c. Ermitteln Sie die auf dem ursprünglichen AMI verwendete Prozessorarchitektur, den Virtualisierungstyp und das Kernel-Image (`aki`) mit dem Befehl describe-images. Für diesen Schritt benötigen Sie die AMI-ID des ursprünglichen Instance Store-Backed AMI.

```
[ec2-user bundle]$ aws ec2 describe-images --region us-west-2 --image-
id ami-0abcdef1234567890 --output text
IMAGES x86_64 amazon/amzn-ami-pv-2013.09.2.x86_64-s3 ami-8ef297be amazon
 available public machine aki-fc8f11cc instance-store paravirtual xen
```

In diesem Beispiel werden als Architektur `x86_64` und als Kernel-Image-ID `aki-fc8f11cc` verwendet. Nutzen Sie diese Werte im folgenden Schritt. Falls in der Ausgabe des obigen Befehls auch eine `ari`-ID aufgeführt ist, sollten Sie sich diese ebenfalls notieren.

d. Registrieren Sie Ihr neues AMI mit der Snapshot-ID Ihres neuen EBS-Volumes und den Werten aus dem vorherigen Schritt. Wenn in der Ausgabe des vorherigen Befehls eine `ari`-ID aufgeführt ist, sollten Sie diese im folgenden Befehl als `--ramdisk-id` *ari_id* einfügen.

```
[ec2-user bundle]$ aws ec2 register-image --region us-west-2 --
name your_new_ami_name --block-device-mappings DeviceName=device-
name,Ebs={SnapshotId=snap-0abcdef1234567890} --virtualization-type paravirtual
 --architecture x86_64 --kernel-id aki-fc8f11cc --root-device-name device-name
```

15. (Optional) Nachdem Sie per Test sichergestellt haben, dass Sie über Ihr neues AMI eine Instance starten können, können Sie das für dieses Verfahren erstellte EBS-Volume löschen.

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-01234567890abcdef
```

Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep

Das Microsoft System Preparation Tool (Windows Sysprep) erstellt eine generalisierte Version des Betriebssystems, wobei die instance-spezifische Systemkonfiguration entfernt wird, bevor ein neues Image erfasst wird.

Wir empfehlen, EC2 Image Builder zu verwenden, um die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von benutzerdefinierten, sicheren und up-to-date „goldenen“ Server-Images zu automatisieren, die mit Software und Einstellungen vorinstalliert und vorkonfiguriert sind.

Sie können Windows Sysprep auch verwenden, um ein Standard-AMI mit den Windows-Start-Agents zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Windows Sysprep mit einem Start-Agent verwenden”.

> **Important**
>
> Verwenden Sie Windows Sysprep nicht zum Erstellen eines Instance-Backups. Windows Sysprep entfernt systemspezifische Informationen. Das Entfernen dieser Informationen kann unbeabsichtigte Folgen für ein Instance-Backup haben.

Informationen zur Fehlerbehebung bei Windows Sysprep finden Sie unter Behebung von Sysprep-Problemen mit Amazon Windows-Instances EC2 .

Inhalt

- Sysprep-Phasen von Windows
- Bevor Sie beginnen
- Windows Sysprep mit einem Start-Agent verwenden

Sysprep-Phasen von Windows

Folgende Phasen werden beim Ausführen von Windows Sysprep durchlaufen:

- Generalisieren: Das Sysprep-Tool entfernt Image-spezifische Informationen und Konfigurationen. Zum Beispiel entfernt Windows Sysprep u. a. die Sicherheits-ID (SID), den Computer-Namen, die Ereignisprotokolle und bestimmte Treiber, um nur einige zu nennen. Anschließend kann vom Betriebssystem (OS) ein AMI erstellt werden.

  > **Note**
  >
  > Wenn Sie Windows Sysprep mit den Windows-Start-Agenten ausführen, verhindert das System, dass Treiber entfernt werden, da `PersistAllDeviceInstalls` standardmäßig auf „wahr“ gesetzt ist.

- Spezialisieren: Plug & Play durchsucht den Computer und installiert Treiber für alle erkannten Geräte. Das Sysprep-Tool erstellt Betriebssystemanforderungen, z. B. Computer-Name und SID. Optional können Sie Befehle in dieser Phase ausführen.
- Out-of-Box Erfahrung (OOBE): Das System führt eine verkürzte Version von Windows Setup aus und fordert Sie auf, Informationen wie Systemsprache, Zeitzone und registrierte Organisation einzugeben. Wenn Sie Windows Sysprep mit Windows-Start-Agenten ausführen, automatisiert die Antwortdatei diese Phase.

Bevor Sie beginnen

- Sie sollten vor Ausführung von Windows Sysprep alle lokalen Benutzerkonten und alle Kontoprofile entfernen, abgesehen von einem einzigen Administratorkonto, mit dem Windows Sysprep ausgeführt wird. Wenn Sie Windows Sysprep mit zusätzlichen Konten und Profilen ausführen, könnte dies zu unerwarteten Verhalten führen, einschließlich des Verlusts von Profildaten oder des nicht erfolgreichen Abschlusses von Windows Sysprep.
- Erfahren Sie mehr unter Sysprep-Übersicht.
- Erfahren Sie, welche Serverrollen von Sysprep unterstützt werden.

Windows Sysprep mit einem Start-Agent verwenden

Sie können Windows Sysprep verwenden, um ein standardisiertes Amazon-Machine-Image (AMI) zu erstellen, wenn Sie mit einem AMI beginnen, auf dem einer der Windows-Start-Agenten installiert ist.

Verwenden Sie Windows Sysprep mit Launch v2 EC2

Dieser Abschnitt enthält Einzelheiten zu den Aufgaben, die der EC2 Launch v2-Dienst bei der Vorbereitung des Images ausführt. Es umfasst auch die Schritte zum Erstellen eines standardisierten AMI mithilfe von Windows Sysprep mit dem EC2 Launch v2-Dienst.

Themen zu Windows Sysprep mit Launch v2 EC2

- Windows-Sysprep-Aktionen
- Nach Sysprep
- Führen Sie Windows Sysprep mit EC2 Launch v2 aus

Windows-Sysprep-Aktionen

Windows Sysprep und EC2 Launch v2 führen bei der Vorbereitung eines Images die folgenden Aktionen aus.

1. Wenn Sie im Dialogfeld mit den EC2Starteinstellungen die Option Shutdown with Sysprep wählen, führt das System den Befehl aus. `ec2launch sysprep`
2. EC2Launch v2 bearbeitet den Inhalt der `unattend.xml` Datei, indem der Registrierungswert unter gelesen wird. `HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\LocaleName` Die Datei befindet sich im folgenden Verzeichnis: `C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\sysprep`.
3. Das System führt das au `BeforeSysprep.cmd`. Dieser Befehl erstellt den folgenden Registrierungsschlüssel:

   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f

   Der Registrierungsschlüssel deaktiviert RDP-Verbindungen bis sie erneut aktiviert werden. Die Deaktivierung von RDP-Verbindungen ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, da während der ersten Boot-Session nach der Ausführung von Windows Sysprep kurzzeitig Verbindungen von RDP zugelassen werden und noch kein Administratorkennwort vergeben ist.
4. Der EC2 Launch v2-Dienst ruft Windows Sysprep auf, indem er den folgenden Befehl ausführt:

   sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown /unattend: "C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\sysprep\unattend.xml"

Generalisierungsphase

- EC2Launch v2 entfernt imagespezifische Informationen und Konfigurationen wie den Computernamen und die SID. Wenn die Instance Mitglied einer Domain ist, wird sie von der Domain entfernt. Die `unattend.xml`-Antwortdatei enthält folgende Einstellungen, die sich auf diese Phase auswirken:
  - PersistAllDeviceInstalls: Diese Einstellung verhindert, dass Windows Setup Geräte entfernt und neu konfiguriert, wodurch der Image-Vorbereitungsprozess beschleunigt wird, da Amazon bestimmte Treiber zur Ausführung AMIs benötigt und die erneute Erkennung dieser Treiber einige Zeit in Anspruch nehmen würde.

  - DoNotCleanUpNonPresentDevices: Bei dieser Einstellung werden Plug & Play-Informationen für Geräte beibehalten, die derzeit nicht vorhanden sind.
- Windows Sysprep beendet das Betriebssystem bei der Vorbereitung der Erstellung des AMI. Das System startet entweder eine neue Instance oder die ursprüngliche Instance.

Spezialisierungsphase

Das System erstellt OS-spezifische Anforderungen, z. B. Computer-Name und eine SID. Das System führt zudem die folgenden Aktionen basierend auf Konfigurationen durch, die Sie in der `unattend.xml`-Antwortdatei angeben.

- CopyProfile: Windows Sysprep kann so konfiguriert werden, dass alle Benutzerprofile gelöscht werden, einschließlich des integrierten Administratorprofils. Die Einstellung behält das integrierte Administratorkonto bei, sodass alle an diesem Konto vorgenommenen Anpassungen auf das neue Image übertragen werden. Der Standardwert ist `True`.

  CopyProfileersetzt das Standardprofil durch das vorhandene lokale Administratorprofil. Alle Konten, mit denen Sie sich nach der Ausführung von Windows Sysprep anmelden, erhalten bei der ersten Anmeldung eine Kopie dieses Profils und seiner Inhalte.

  Wenn es keine spezifischen Benutzerprofilanpassungen gibt, die Sie auf das neue Image übertragen möchten, legen Sie diese Einstellung auf fes `False`. Windows Sysprep entfernt alle Benutzerprofile. (Das spart Zeit und Festplattenspeicher).
- TimeZone: Die Zeitzone ist standardmäßig auf Coordinate Universal Time (UTC) eingestellt.
- Synchronous command with order 1: Das System führt den folgenden Befehl zur Aktivierung des Administratorkontos und Angabe der Passwortanforderungen aus.

  ```
  net user Administrator /ACTIVE:YES /LOGONPASSWORDCHG:NO /EXPIRES:NEVER /
  PASSWORDREQ:YES
  ```
- Synchronous command with order 2: Das System verschlüsselt das Administratorpasswort. Die Sicherheitsmaßnahme dient dazu, den Zugriff auf die Instance nach Abschluss von Windows Sysprep zu verhindern, wenn Sie die `setAdminAccount`-Einstellung nicht aktiviert haben.

  Das System führt den folgenden Befehl von Ihrem lokalen Start-Agent-Verzeichnis aus (`C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\`) aus.

```
EC2Launch.exe internal randomize-password --username Administrator
```

- Um Remote-Desktop-Verbindungen zu aktivieren, setzt das System den Terminal-Server-Registrierungsschlüssel `fDenyTSConnections` auf „Falsch“.

OOBE-Phase

1. Das System spezifiziert mithilfe der EC2 Launch v2-Antwortdatei die folgenden Konfigurationen:
   - `<InputLocale>en-US</InputLocale>`
   - `<SystemLocale>en-US</SystemLocale>`
   - `<UILanguage>en-US</UILanguage>`
   - `<UserLocale>en-US</UserLocale>`
   - `<HideEULAPage>true</HideEULAPage>`
   - `<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>`
   - `<ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>`
   - `<BluetoothTaskbarIconEnabled>false</BluetoothTaskbarIconEnabled>`
   - `<TimeZone>UTC</TimeZone>`
   - `<RegisteredOrganization>Amazon.com</RegisteredOrganization>`
   - `<RegisteredOwner>EC2</RegisteredOwner>`

   > **Note**
   >
   > Während der Phasen Generalisieren und Spezialisieren überwacht EC2 Launch v2 den Status des Betriebssystems. Wenn EC2 Launch v2 feststellt, dass sich das Betriebssystem in einer Sysprep-Phase befindet, veröffentlicht es die folgende Meldung im Systemprotokoll:
   > Windows wird konfiguriert. SysprepState=IMAGE_STATE_UNDEPLOYABLE

2. Auf dem System wird Launch v2 ausgeführt. EC2

Nach Sysprep

Nach Abschluss von Windows Sysprep sendet EC2 Launch v2 die folgende Meldung an die Konsolenausgabe:

```
Windows sysprep configuration complete.
```

EC2Launch v2 führt dann die folgenden Aktionen aus:

1. Liest den Inhalt der `agent-config.yml`-Datei und führt konfigurierte Aufgaben aus.
2. Führt alle Aufgaben in der `preReady`-Phase aus.
3. Danach sendet es die Nachricht `Windows is ready` an die Systemprotokolle der Instance.
4. Führt alle Aufgaben in der `PostReady`-Phase aus.

Weitere Informationen zu EC2 Launch v2 finden Sie unterVerwenden Sie den EC2 Launch v2-Agenten, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen.

Führen Sie Windows Sysprep mit EC2 Launch v2 aus

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe von Windows Sysprep mit EC2 Launch v2 ein standardisiertes AMI zu erstellen.

1. Suchen Sie in der EC2 Amazon-Konsole ein AMI, das Sie duplizieren möchten.
2. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
3. Passen Sie sie an.
4. Suchen Sie im Windows-Startmenü nach Amazon EC2 Launch-Einstellungen und wählen Sie diese aus. Weitere Informationen zu den Optionen und Einstellungen im Dialogfeld mit den Amazon EC2Launch-Einstellungen finden Sie unterKonfigurieren Sie die EC2 Launch v2-Einstellungen für Windows-Instanzen.
5. Wählen Sie Shutdown with Sysprep (Herunterfahren mit Sysprep) oder Shutdown without Sysprep (Herunterfahren ohne Sysprep) aus.

Wenn Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie Windows Sysprep ausführen und die Instance herunterfahren möchten, klicken Sie auf Ja. EC2Launch v2 führt Windows Sysprep aus. Sie werden dann von der Instance abgemeldet und die Instance wird beendet. Wenn Sie die Instance-Seite in der EC2 Amazon-Konsole aufrufen, ändert sich der Instance-Status von `Running` zu `Stopping` zu`Stopped`. Jetzt kann ein AMI aus dieser Instance erstellt werden.

Sie können das Windows-Sysprep-Tool manuell mittels Befehlszeile und dem folgenden Befehl aufrufen:

```
"%programfiles%\amazon\ec2launch\ec2launch.exe" sysprep --shutdown=true
```

Verwenden Sie Windows Sysprep mit Launch EC2

EC2Launch bietet eine Standardantwortdatei und Batchdateien für Windows Sysprep, die den Imagevorbereitungsprozess auf Ihrem AMI automatisieren und sichern. Das Ändern dieser Dateien ist optional. Sie befinden sich standardmäßig in folgendem Verzeichnis: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep`.

> **Important**
>
> Verwenden Sie Windows Sysprep nicht zum Erstellen eines Instance-Backups. Windows Sysprep entfernt systemspezifische Informationen. Wenn Sie diese Informationen entfernen, könnte dies bei einer Instance-Sicherung unbeabsichtigte Folgen haben.

Themen zu Windows Sysprep mit Launch-Themen EC2

- EC2Starten Sie Antwort- und Batchdateien für Windows Sysprep
- Führen Sie Windows Sysprep mit Launch aus EC2
- Aktualisieren von Metadaten/KMS-Routen für Server 2016 und höher beim Starten eines benutzerdefinierten AMI

EC2Starten Sie Antwort- und Batchdateien für Windows Sysprep

Die EC2 Startantwortdatei und die Batchdateien für Windows Sysprep beinhalten Folgendes:

`Unattend.xml`

Dies ist die standardmäßige Antwortdatei. Wenn Sie ShutdownWithSysprepin der Benutzeroberfläche das Programm ausführen `SysprepInstance.ps1` oder auswählen, liest das System die Einstellung aus dieser Datei.

`BeforeSysprep.cmd`

Passen Sie diese Batchdatei so an, dass Befehle ausgeführt werden, bevor EC2 Launch Windows Sysprep ausführt.

`SysprepSpecialize.cmd`

Passen Sie diese Batch-Datei so an, dass Befehle während der Windows-Sysprep-Spezialisierungsphase ausführt werden.

Führen Sie Windows Sysprep mit Launch aus EC2

Bei der vollständigen Installation von Windows Server 2016 und höher (mit Desktop-Oberfläche) können Sie Windows Sysprep with EC2 Launch manuell oder mithilfe der EC2 Anwendung Starteinstellungen ausführen.

So führen Sie Windows Sysprep mit der Anwendung Launch Settings aus EC2

1. Suchen oder erstellen Sie in der EC2 Amazon-Konsole ein AMI für Windows Server 2016 oder höher.
2. Starten Sie über das AMI eine Windows-Instance.
3. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Windows-Instance her, und passen Sie sie an.
4. Suchen Sie nach der EC2LaunchSettingsAnwendung und führen Sie sie aus. Standardmäßig befindet sie sich in folgendem Verzeichnis: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Settings`.



5. Wählen oder löschen Sie die Optionen nach Bedarf. Diese Einstellungen werden in der Datei `LaunchConfig.json` gespeichert.

6. Gehen Sie für Administrator Password wie folgt vor:

   - Wählen Sie „Zufällig“. EC2Launch generiert ein Passwort und verschlüsselt es mit dem Schlüssel des Benutzers. Die Einstellung wird vom System nach dem Start der Instance deaktiviert, so dass das Passwort weiterhin gilt, wenn die Instance neu gestartet bzw. angehalten und gestartet wird.
   - Wählen Sie Specify, und geben Sie ein Passwort ein, das den Systemanforderungen entspricht. Das Passwort wird in `LaunchConfig.json` im Klartext gespeichert und gelöscht, wenn Windows Sysprep das Administratorpasswort einstellt. Wenn Sie jetzt herunterfahren, wird das Passwort sofort festgelegt. EC2Launch verschlüsselt das Passwort mit dem Schlüssel des Benutzers.
   - Wählen Sie ein Passwort DoNothingund geben Sie es in der `unattend.xml` Datei an. Wenn Sie in der Datei `unattend.xml` kein Passwort angeben, ist das Administratorkonto deaktiviert.

7. Wählen Sie Shutdown with Sysprep (Herunterfahren mit Sysprep).

Um Windows Sysprep manuell mit Launch auszuführen EC2

1. Suchen oder erstellen Sie in der EC2 Amazon-Konsole ein Windows Server 2016 oder höher Datacenter Edition AMI, das Sie duplizieren möchten.
2. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
3. Passen Sie die Instance an.
4. Geben Sie Einstellungen in der Datei `LaunchConfig.json` an. Diese Datei befindet sich standardmäßig im Verzeichnis `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.

   Geben Sie für `adminPasswordType` einen der folgenden Werte an:

   `Random`

   EC2Launch generiert ein Passwort und verschlüsselt es mit dem Schlüssel des Benutzers. Die Einstellung wird vom System nach dem Start der Instance deaktiviert, so dass das Passwort weiterhin gilt, wenn die Instance neu gestartet bzw. angehalten und gestartet wird.

   `Specify`

   EC2Launch verwendet das Passwort, das Sie unter angeben. `adminPassword` Wenn das Passwort nicht den Systemanforderungen entspricht, generiert EC2 Lauch stattdessen ein zufälliges Passwort. Das Kennwort wird `LaunchConfig.json` als Klartext gespeichert und

gelöscht, nachdem Windows Sysprep das Administratorkennwort festgelegt hat. EC2Launch verschlüsselt das Kennwort mithilfe des Benutzerschlüssels.

`DoNothing`

EC2Launch verwendet das Passwort, das Sie in der `unattend.xml` Datei angeben. Wenn Sie in der Datei `unattend.xml` kein Passwort angeben, ist das Administratorkonto deaktiviert.

5. (Optional) Geben Sie Einstellungen in `unattend.xml` und anderen Konfigurationsdateien an. Wenn Sie eine beaufsichtigte Installation planen, brauchen Sie keine Änderung in diesen Dateien vorzunehmen. Die Dateien befinden sich standardmäßig in folgendem Verzeichnis: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep`.
6. Führen Sie in Windows PowerShell aus `./InitializeInstance.ps1 -Schedule`. Das Script befindet sich standardmäßig in folgendem Verzeichnis: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts`. Dieses Script plant die Initialisierung der Instance beim nächsten Starten. Sie müssen diese Script ausführen, bevor Sie im nächsten Schritt das Script `SysprepInstance.ps1` ausführen.
7. Führen Sie in Windows PowerShell aus `./SysprepInstance.ps1`. Das Script befindet sich standardmäßig in folgendem Verzeichnis: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts`.

Sie werden von der Instance abgemeldet und die Instance wird beendet. Wenn Sie die Instance-Seite in der EC2 Amazon-Konsole aufrufen, ändert sich der Instance-Status von `Running` zu `Stopping` und dann von zu`Stopped`. Jetzt kann ein AMI aus dieser Instance erstellt werden.

Aktualisieren von Metadaten/KMS-Routen für Server 2016 und höher beim Starten eines benutzerdefinierten AMI

So aktualisieren Sie Metadaten/KMS-Routen für Server 2016 und höher beim Starten eines benutzerdefinierten AMI:

- Führen Sie die EC2 LaunchSettings GUI aus (C:\ProgramData\ Amazon\ EC2 -Windows\ Launch \ Settings\ Ec2 LaunchSettings .exe) und wählen Sie die Option zum Herunterfahren mit Windows Sysprep aus.
- Führen Sie Windows Sysprep aus EC2 LaunchSettings und fahren Sie es herunter, bevor Sie das AMI erstellen. Dadurch werden die EC2 Startinitialisierungsaufgaben so festgelegt, dass sie beim nächsten Start ausgeführt werden. Dabei werden die Routen auf der Grundlage des Subnetzes für die Instance festgelegt.

- Planen Sie die EC2 Startinitialisierungsaufgaben manuell neu, bevor Sie ein AMI von erstellen. PowerShell

  > **Important**
  >
  > Beachten Sie das Standardverhalten beim Zurücksetzen des Passworts, bevor Sie Aufgaben neu planen.

- Informationen zum Aktualisieren der Routen auf einer ausgeführten Instance, bei der eine Windows-Aktivierung oder Kommunikation mit Instance-Metadatenfehlern auftritt, finden Sie unter „Windows kann nicht aktiviert werden“.

Verwenden Sie Windows Sysprep mit Config EC2

Dieser Abschnitt enthält Einzelheiten zu den Aufgaben, die der EC2 Config-Dienst bei der Vorbereitung des Images ausführt. Es umfasst auch die Schritte zum Erstellen eines standardisierten AMI mithilfe von Windows Sysprep mit dem EC2 Config-Dienst.

Themen zu Windows Sysprep mit Config EC2

- Windows-Sysprep-Aktionen
- Nach Sysprep
- Führen Sie Windows Sysprep mit dem Config-Dienst aus EC2

Windows-Sysprep-Aktionen

Windows Sysprep und der EC2 Config-Dienst führen bei der Vorbereitung eines Images die folgenden Aktionen aus.

1. Wenn Sie im Dialogfeld mit den EC2 Diensteigenschaften die Option Shutdown with Sysprep wählen, führt das System den Befehl ec2config.exe -sysprep aus.
2. Der EC2 Config-Dienst liest den Inhalt der `BundleConfig.xml` Datei. Diese Datei befindet sich standardmäßig im folgenden Verzeichnis: `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings`.

   Die `BundleConfig.xml`-Datei umfasst die folgenden Einstellungen. Sie können diese Einstellungen ändern:

- AutoSysprep: Gibt an, ob Windows Sysprep automatisch verwendet werden soll. Sie müssen diesen Wert nicht ändern, wenn Sie Windows Sysprep über das Dialogfeld EC2 Diensteigenschaften ausführen. Der Standardwert ist `No`.
- Set RDPCertificate: Legt ein selbstsigniertes Zertifikat für den Remote Desktop-Server fest. Auf diese Weise können Sie das Remote Desktop Protocol (RDP) sicher verwenden, um eine Verbindung zur Instance herzustellen. Ändern Sie den Wert in `Yes`, wenn neue Instances ein Zertifikat verwenden sollen. Diese Einstellung wird für Windows Server 2012 Instances nicht verwendet, da diese Betriebssysteme ihre eigenen Zertifikate generieren können. Der Standardwert ist `No`.
- SetPasswordAfterSysprep: Legt ein zufälliges Passwort für eine neu gestartete Instanz fest, verschlüsselt es mit dem Benutzerstartschlüssel und gibt das verschlüsselte Passwort an die Konsole aus. Ändern Sie den Wert in `No`, wenn die neuen Instances nicht als zufällig verschlüsseltes Passwort festgelegt werden sollen. Der Standardwert ist `Yes`.
- PreSysprepRunCmd: Der Speicherort des auszuführenden Befehls. Der Befehl befindet sich standardmäßig in folgendem Verzeichnis: `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\BeforeSysprep.cmd`

3. Das System führt au `BeforeSysprep.cmd`. Dieser Befehl erstellt den folgenden Registrierungsschlüssel:

   ```
   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v
    fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f
   ```

   Der Registrierungsschlüssel deaktiviert RDP-Verbindungen bis sie erneut aktiviert werden. Die Deaktivierung von RDP-Verbindungen ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, da während der ersten Boot-Session nach der Ausführung von Windows Sysprep kurzzeitig Verbindungen von RDP zugelassen werden und noch kein Administratorkennwort vergeben ist.

4. Der EC2 Config-Dienst ruft Windows Sysprep auf, indem er den folgenden Befehl ausführt:

   ```
   sysprep.exe /unattend: "C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml" /
   oobe /generalize /shutdown
   ```

Generalisierungsphase

- Das Tool entfernt Image-spezifische Informationen und Konfigurationen, z. B. Computer-Name und SID. Wenn die Instance Mitglied einer Domain ist, wird sie von der Domain entfernt. Die

`sysprep2008.xml`-Antwortdatei enthält folgende Einstellungen, die sich auf diese Phase auswirken:

- PersistAllDeviceInstalls: Diese Einstellung verhindert, dass Windows Setup Geräte entfernt und neu konfiguriert, wodurch der Image-Vorbereitungsprozess beschleunigt wird, da Amazon bestimmte Treiber zur Ausführung AMIs benötigt und die erneute Erkennung dieser Treiber einige Zeit in Anspruch nehmen würde.
- DoNotCleanUpNonPresentDevices: Bei dieser Einstellung werden Plug & Play-Informationen für Geräte beibehalten, die derzeit nicht vorhanden sind.

- Windows Sysprep beendet das Betriebssystem bei der Vorbereitung der Erstellung des AMI. Das System startet entweder eine neue Instance oder die ursprüngliche Instance.

Spezialisierungsphase

Das System erstellt OS-spezifische Anforderungen, z. B. Computer-Name und eine SID. Das System führt zudem die folgenden Aktionen basierend auf Konfigurationen durch, die Sie in der sysprep2008.xml-Antwortdatei angeben.

- CopyProfile: Windows Sysprep kann so konfiguriert werden, dass alle Benutzerprofile gelöscht werden, einschließlich des integrierten Administratorprofils. Die Einstellung behält das integrierte Administratorkonto bei, sodass alle an diesem Konto vorgenommenen Anpassungen auf das neue Image übertragen werden. Der Standardwert ist „True“.

  CopyProfileersetzt das Standardprofil durch das vorhandene lokale Administratorprofil. Alle Konten, die sich nach der Ausführung von Windows Sysprep anmelden, erhalten bei der ersten Anmeldung eine Kopie dieses Profils und seiner Inhalte.

  Wenn es keine spezifischen Benutzerprofilanpassungen gibt, die Sie auf das neue Image übertragen möchten, legen Sie diese Einstellung auf „False“ fest. Windows Sysprep wird alle Benutzerprofile entfernen. Das spart Zeit und Festplattenspeicher.
- TimeZone: Die Zeitzone ist standardmäßig auf Coordinate Universal Time (UTC) eingestellt.
- Synchronous command with order 1: Das System führt den folgenden Befehl zur Aktivierung des Administratorkontos und Angabe der Passwortanforderungen aus.

  net user Administrator /ACTIVE:YES /LOGONPASSWORDCHG:NO /EXPIRES:NEVER / PASSWORDREQ:YES

- Synchronous command with order 2: Das System verschlüsselt das Administratorpasswort. Die Sicherheitsmaßnahme dient dazu, den Zugriff auf die Instance nach Abschluss von Windows Sysprep zu verhindern, wenn die ec2setpassword-Einstellung nicht aktiviert wurde.

  C:\Program Dateien\ Amazon\ Ec2ConfigService\ ScramblePassword .exe“ -u Administrator

- Synchronous command with order 3: Das System führt den folgenden Befehl aus:

  C:\Program Dateien\ Amazon\ Ec2\ ScriptsConfigService\ .cmd SysprepSpecializePhase

  Der Befehl fügt den folgenden Registrierungsschlüssel hinzu, der RDP erneut aktiviert:

  reg füge „HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\\ Control\ Terminal Server“ /v hinzu CurrentControlSet fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f

OOBE-Phase

1. Mithilfe der Antwortdatei des EC2 Config-Dienstes spezifiziert das System die folgenden Konfigurationen:
   - < InputLocale InputLocale >en-US</ >
   - < SystemLocale >de-US</ SystemLocale >
   - < UILanguage >de-US</ UILanguage >
   - < UserLocale >de-US</ UserLocale >
   - EULAPage<Ausblenden >Wahre</Verbergen EULAPage >
   - < HideWirelessSetupIn OOBE>Wahr</ HideWirelessSetupIn OOBE>
   - < NetworkLocation >Andere</ NetworkLocation >
   - < PC>3</ PC> ProtectYour ProtectYour
   - < BluetoothTaskbarIconEnabled >falsch</ BluetoothTaskbarIconEnabled >
   - < TimeZone >UTC</ TimeZone >
   - < RegisteredOrganization >Amazon.com</ RegisteredOrganization >
   - < RegisteredOwner RegisteredOwner >Amazon</ >

   > **Note**
   >
   > Während der Phasen Generalisieren und Spezialisieren überwacht der EC2 Config-Dienst den Status des Betriebssystems. Wenn EC2 Config feststellt, dass sich das

Betriebssystem in einer Sysprep-Phase befindet, veröffentlicht es die folgende Meldung im Systemprotokoll:
EC2ConfigMonitorState: 0 Windows wird konfiguriert.
SysprepState=IMAGE_STATE_UNDEPLOYABLE

2. Nach Abschluss der OOBE-Phase führt das System `SetupComplete.cmd` von folgendem Standort aus: `C:\Windows\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd`. In Amazon Public AMIs vor April 2015 war diese Datei leer und es lief nichts auf dem Bild. In der öffentlichen AMIs Version, die nach April 2015 datiert wurde, enthält die Datei den folgenden Wert:call "C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Scripts\PostSysprep.cmd".
3. Das System führt `PostSysprep.cmd` aus, das die folgenden Vorgänge ausführt:
   - Legt das Administratorpasswort so fest, dass es nicht ablaufen kann. Wenn das Passwort abläuft, können sich Administratoren anschließend möglicherweise nicht mehr anmelden.
   - Legt den MSSQLServer Computernamen (falls installiert) so fest, dass der Name mit dem AMI synchronisiert wird.

Nach Sysprep

Nach Abschluss von Windows Sysprep senden die EC2 Config-Dienste die folgende Meldung an die Konsolenausgabe:

```
Windows sysprep configuration complete.
   Message: Sysprep Start
   Message: Sysprep End
```

EC2Config führt dann die folgenden Aktionen aus:

1. Liest den Inhalt der config.xml-Datei aus und führt alle aktivierten Plugins aus.
2. Führt alle Plugins vom Typ „Before Windows is ready“ gleichzeitig aus.
   - Ec2 SetPassword
   - Ec2 SetComputerName
   - Ec2 InitializeDrives
   - Ec2 EventLog
   - Ec2ConfigureRDP
   - Ec2-Ausgang RDPCert

- Ec2 SetDriveLetter
- Ec2 WindowsActivate
- Ec2 DynamicBootVolumeSize

3. Sendet nach Abschluss die Meldung „Windows is ready“ an die Instance-Systemprotokolle.
4. Führt alle Plugins vom Typ „After Windows is ready“ gleichzeitig aus.
   - CloudWatch Amazon-Protokolle
   - UserData
   - AWS Systems Manager (Systems Manager)

Weitere Informationen über Windows-Plug-ins finden Sie unter Verwenden Sie den EC2 Config-Dienst, um Aufgaben beim Start einer EC2 Legacy-Windows-Betriebssysteminstanz auszuführen.

Führen Sie Windows Sysprep mit dem Config-Dienst aus EC2

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe von Windows Sysprep und dem EC2 Config-Dienst ein standardisiertes AMI zu erstellen.

1. Suchen oder erstellen Sie in der EC2 Amazon-Konsole ein AMI, das Sie duplizieren möchten.
2. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
3. Passen Sie sie an.
4. Geben Sie die Konfigurationseinstellungen in der Antwortdatei des EC2 Config-Dienstes an:

   ```
   C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml
   ```

5. Klicken Sie im Windows-Startmenü auf Alle Programme und dann auf EC2ConfigServiceEinstellungen.
6. Wählen Sie die Registerkarte Image (Image) im Dialogfeld Ec2 Service Properties (Ec2-Service-Eigenschaften) aus. Weitere Informationen zu den Optionen und Einstellungen im Ec2 Service Properties-Dialogfeld finden Sie unter Ec2-Service-Eigenschaften.
7. Wählen Sie eine Option für das Administratorkennwort und dann Shutdown with Sysprep oder Shutdown without Sysprep aus. EC2Config bearbeitet die Einstellungsdateien auf der Grundlage der von Ihnen ausgewählten Passwortoption.
   - Zufällig: EC2 Config generiert ein Passwort, verschlüsselt es mit dem Schlüssel des Benutzers und zeigt das verschlüsselte Passwort auf der Konsole an. Die Einstellung wird nach dem ersten Start deaktiviert, sodass das Passwort weiterhin gilt, wenn die Instance neu gestartet bzw. angehalten und gestartet wird.

- Spezifizieren: Das Passwort wird unverschlüsselt (Klartext) in der Windows-Sysprep-Antwortdatei gespeichert. Bei der nächsten Ausführung von Windows Sysprep wird das Administratorpasswort festgelegt. Wenn Sie den Service gleich beenden, wird das Passwort sofort festgelegt. Sobald der Service erneut startet, wird das Administratorpasswort entfernt. Bewahren Sie das Passwort unbedingt gut auf, da Sie es später nicht erneut abrufen können.
- Weiter vorhanden: Das bestehende Passwort für das Administratorkonto ändert sich nicht, wenn Windows Sysprep ausgeführt oder EC2 Config neu gestartet wird. Bewahren Sie das Passwort unbedingt gut auf, da Sie es später nicht erneut abrufen können.

8. Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie zum Bestätigen der Ausführung von Windows Sysprep und zum Beenden der Instance aufgefordert werden, klicken Sie auf Ja. Sie werden feststellen, dass EC2 Config Windows Sysprep ausführt. Anschließend werden Sie von der Instance abgemeldet und die Instance wird beendet. Wenn Sie die Instance-Seite in der EC2 Amazon-Konsole aufrufen, ändert sich der Instance-Status von `Running` bis `Stopping` und schließlich von zu`Stopped`. Jetzt kann ein AMI aus dieser Instance erstellt werden.

Sie können das Windows-Sysprep-Tool manuell mittels Befehlszeile und dem folgenden Befehl aufrufen:

```
"%programfiles%\amazon\ec2configservice\"ec2config.exe -sysprep""
```

> **Note**
>
> Die doppelten Anführungszeichen im Befehl sind nicht erforderlich, wenn sich Ihre CMD-Shell bereits im Verzeichnis C:\Program Files\ Amazon\ EC2ConfigService\ befindet.

Achten Sie aber sorgfältig auf die Angabe der richtigen XML-Dateioptionen im Ordner `Ec2ConfigService\Settings`, andernfalls kann möglicherweise keine Verbindung zur Instance hergestellt werden. Weitere Informationen zu diesen Einstellungsdateien finden Sie unter EC2Dateien mit Konfigurationseinstellungen. Ein Beispiel für die Konfiguration und das anschließende Ausführen von Windows Sysprep über die Befehlszeile finden Sie unter `Ec2ConfigService\Scripts\InstallUpdates.ps1`.

Ein EC2 Amazon-AMI kopieren

Wenn Sie eine konsistente EC2 Amazon-Instance-Konfiguration für mehrere Regionen benötigen, können Sie ein einzelnes Amazon Machine Image (AMI) als Vorlage verwenden, um alle Instances zu starten. Es AMIs handelt sich jedoch um regionsspezifische Ressourcen — um eine Instance in einer bestimmten Region zu starten AWS-Region, muss sich das AMI in dieser Region befinden. Um dasselbe AMI in mehreren Regionen zu verwenden, müssen Sie es daher von der Quellregion in jede Zielregion kopieren.

Die Methode, mit der Sie ein AMI kopieren, hängt davon ab, ob Sie regionsübergreifend innerhalb derselben Partition oder zwischen verschiedenen Partitionen kopieren:

- Regionsübergreifendes Kopieren — Kopieren Sie AMIs zwischen Regionen innerhalb derselben Partition, z. B. zwischen den Regionen innerhalb der kommerziellen Partition. Diese Kopiermethode wird in diesem Thema beschrieben.
- Partitionsübergreifendes Kopieren — Kopieren Sie AMIs von einer Partition auf eine andere Partition, z. B. von der kommerziellen Partition auf die AWS GovCloud (US) Partition. Hinweise zu dieser Kopiermethode finden Sie unterSpeichern und Wiederherstellen eines AMI.
- Kontoübergreifendes Kopieren — Erstellen Sie eine Kopie eines AMI, das ein anderer AWS-Konto Benutzer mit Ihrem AWS-Konto geteilt hat. Diese Kopiermethode wird in diesem Thema beschrieben.

Die Zeit, die benötigt wird, um den Kopiervorgang für regionsübergreifendes und kontenübergreifendes AMI-Kopiervorgangs abzuschließen, wird nach bestem Wissen berechnet. Wenn Sie die Fertigstellungszeit kontrollieren möchten, können Sie ein Abschlussfenster zwischen 15 Minuten und 48 Stunden angeben, um sicherzustellen, dass Ihr AMI innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens kopiert wird. Für zeitbasierte AMI-Kopiervorgänge fallen zusätzliche Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitbasierte Kopien im Amazon EBS-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Überlegungen
- Kosten
- Erteilen Sie Berechtigungen zum Kopieren von Amazon EC2 AMIs
- Kopieren eines AMI
- Anhalten eines ausstehenden AMI-Kopiervorgangs
- So funktioniert Amazon EC2 AMI Copy

Überlegungen

- Genehmigung zum Kopieren AMIs — Sie können IAM-Richtlinien verwenden, um Benutzern die Erlaubnis zum Kopieren zu erteilen oder zu verweigern. AMIs Ab dem 28. Oktober 2024 können Sie Berechtigungen auf Ressourcenebene für die `CopyImage`-Aktion im Quell-AMI angeben. Berechtigungen auf Ressourcenebene für das Ziel-AMI sind wie bisher verfügbar.
- Startberechtigungen und Amazon S3 S3-Bucket-Berechtigungen — kopiert AWS keine Startberechtigungen oder Amazon S3 S3-Bucket-Berechtigungen vom Quell-AMI in das neue AMI. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, können Sie Startberechtigungen und Amazon-S3-Bucketberechtigungen auf das neue AMI anwenden.
- Tags – Sie können nur benutzerdefinierte AMI-Tags kopieren, die Sie an das Quell-AMI angefügt haben. System-Tags (Präfix mit `aws:`) und benutzerdefinierte Tags, die von anderen AWS-Konten angehängt wurden, werden nicht kopiert. Wenn Sie ein AMI kopieren, können Sie dem Ziel-AMI und seinen Backup-Snapshots neue Tags hinzufügen.
- Kontingente für zeitbasierte AMI-Kopien — Nachdem Sie Ihr kumulatives Durchsatzkontingent für Snapshot-Kopien erreicht haben, schlagen nachfolgende zeitbasierte AMI-Kopieranforderungen fehl. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für zeitbasierte Kopien im Amazon EBS-Benutzerhandbuch.

Kosten

Das Kopieren eines AMI, wenn keine Abschlusszeit angegeben ist, fallen keine Gebühren an. Für zeitbasierte AMI-Kopiervorgänge fallen jedoch zusätzliche Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitbasierte Kopien im Amazon EBS-Benutzerhandbuch.

Es gelten die üblichen Speicher- und Datenübertragungsgebühren. Wenn Sie ein EBS-gestütztes AMI kopieren, fallen Gebühren für die Speicherung zusätzlicher EBS-Snapshots an.

Erteilen Sie Berechtigungen zum Kopieren von Amazon EC2 AMIs

Um ein EBS- oder Instance-Speicher-gestütztes AMI zu kopieren, benötigen Sie die folgenden IAM-Berechtigungen:

- `ec2:CopyImage` – Um das AMI zu kopieren. Für EBS-gestützte Geräte wird auch die Erlaubnis erteilt AMIs, die Backing-Snapshots des AMI zu kopieren.
- `ec2:CreateTags` – So versehen Sie das Ziel-AMI mit Tags. Für EBS-gestützte Geräte wird außerdem die Erlaubnis erteiltAMIs, die Backing-Snapshots des Ziel-AMIs mit Tags zu versehen.

Wenn Sie ein auf einer Instance-Speicher-gestütztes AMI kopieren, benötigen Sie die folgenden zusätzlichen IAM-Berechtigungen:

- `s3:CreateBucket` – Um das S3-Bucket in der Zielregion für das neue AMI zu erstellen
- `s3:GetBucketAcl` – Um die ACL-Berechtigungen für den Quell-Bucket zu lesen
- `s3:ListAllMyBuckets`— Um einen vorhandenen S3-Bucket für AMIs in der Zielregion zu finden
- `s3:GetObject` – Um die Objekte im Quell-Bucket zu lesen
- `s3:PutObject` – Um die Objekte in den Ziel-Bucket zu schreiben
- `s3:PutObjectAcl` – Um die Berechtigungen für die neuen Objekte in den Ziel-Bucket zu schreiben

> **Note**
>
> Ab dem 28. Oktober 2024 können Sie Berechtigungen auf Ressourcenebene für die `CopyImage`-Aktion im Quell-AMI angeben. Berechtigungen auf Ressourcenebene für das Ziel-AMI sind wie bisher verfügbar. Weitere Informationen finden Sie CopyImagein der Tabelle unter Von Amazon definierte Aktionen EC2 in der Service Authorization Reference.

Beispiel für eine IAM-Richtlinie zum Kopieren eines EBS-gestützten AMI und zum Markieren des Ziel-AMI und der Snapshots

Die folgende Beispielrichtlinie gewährt Ihnen die Berechtigung, jedes EBS-gestützte AMI zu kopieren und das Ziel-AMI und seine Backup-Snapshots mit Tags zu versehen.

> **Note**
>
> Ab dem 28. Oktober 2024 können Sie Snapshots im Element `Resource` angeben. Weitere Informationen finden Sie CopyImagein der Tabelle unter Von Amazon definierte Aktionen EC2 in der Service Authorization Reference.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "PermissionToCopyAllImages",
```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:CopyImage",
            "ec2:CreateTags"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*::image/*",
            "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
        ]
    }]
}
```

Beispiel für eine IAM-Richtlinie zum Kopieren eines EBS-gestützten AMI, aber Verweigerung des Tagging der neuen Snapshots

Die `ec2:CopySnapshot`-Berechtigung wird automatisch gewährt, wenn Sie die `ec2:CopyImage`-Berechtigung erhalten. Die Berechtigung, die neuen Backup-Snapshots mit Tags zu versehen, kann explizit verweigert werden, wodurch der `Allow`-Effekt der `ec2:CreateTags`-Aktion außer Kraft gesetzt wird.

Die folgende Beispielrichtlinie gewährt Ihnen die Berechtigung, jedes EBS-gestützte AMI zu kopieren, aber verweigert Ihnen, das Ziel-AMI und seine Backup-Snapshots mit Tags zu versehen.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CopyImage",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*::image/*",
                "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "arn:aws:ec2:::snapshot/*"
        }
    ]
```

```
}
```

Beispiel für eine IAM-Richtlinie zum Kopieren eines Instance-Speicher-gestützten AMI und zum Markieren des Ziel-AMI

Die folgende Beispielrichtlinie gewährt Ihnen die Berechtigung, jedes durch einen Instance-Speicher-gestützten AMI im angegebenen Quell-Bucket in die angegebene Region zu kopieren und das Ziel-AMI mit Tags zu versehen.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "PermissionToCopyAllImages",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CopyImage",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:*::image/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectAcl",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:::amis-for-111122223333-in-us-east-2-hash"
            ]
        }
    ]
}
```

Um den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des AMI-Quell-Buckets zu finden, öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/AMIs, wählen Sie im Navigationsbereich und suchen Sie den Bucket-Namen in der Spalte Quelle.

> **Note**
>
> Die `s3:CreateBucket`-Berechtigung ist nur erforderlich, wenn der Benutzer zum ersten Mal ein Instance-Speicher-gestütztes AMI in eine individuelle Region kopiert. Danach wird der Amazon S3 S3-Bucket, der bereits in der Region erstellt wurde, verwendet, um alle future Daten zu speichernAMIs , die Sie in diese Region kopieren.

Kopieren eines AMI

Sie können ein AMI in dieselbe Region oder eine andere Region innerhalb derselben Partition kopieren. Sie können ein AMI, das Ihnen gehört, oder ein AMI, das mit Ihnen geteilt wurde, von einem anderen Konto kopieren.

Console

So kopieren Sie ein AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Konsolennavigationsleiste die Region mit dem AMI aus.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich aus, ob AMIsdie Liste der AMIs verfügbaren Optionen in der Region angezeigt werden soll.
4. Wenn Sie das AMI, das Sie kopieren möchten, nicht sehen, wählen Sie einen anderen Filter. Sie können nach „Mein AMIs Eigentum“, „Private Bilder“, „Öffentliche Bilder“ und „Deaktivierte Bilder“ filtern.
5. Wählen Sie das zu kopierende AMI und anschließend Aktionen, AMI kopieren aus.
6. Geben Sie auf der Seite Copy Amazon Machine Image (AMI) die folgenden Informationen an:

a. Name der AMI-Kopie: Der Name für das neue AMI. Sie können die Betriebssysteminformationen in den Namen aufnehmen, da Amazon diese Informationen bei der Anzeige von Details zum AMI EC2 nicht bereitstellt.

b. Beschreibung der AMI-Kopie: Standardmäßig enthält die Beschreibung Informationen zum Quell-AMI zur Unterscheidung der Kopie vom Original. Sie können die Beschreibung bei Bedarf ändern.

c. Zielregion: Die Region, in die das AMI kopiert werden soll. Weitere Informationen erhalten Sie unter Regionsübergreifendes Kopieren und Kontoübergreifendes Kopieren.

d. Tags kopieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre benutzerdefinierten AMI-Tags beim Kopieren des AMI einzubeziehen. System-Tags (Präfix mit `aws:`) und benutzerdefinierte Tags, die von anderen AWS-Konten angehängt wurden, werden nicht kopiert.

e. Zeitbasiertes Kopieren: Sie können wie folgt angeben, ob der Kopiervorgang innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens oder nach bestem Wissen abgeschlossen werden soll:

   - Um den Kopiervorgang innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abzuschließen:
     - Wählen Sie Zeitbasiertes Kopieren aktivieren aus.
     - Geben Sie unter Dauer der Fertigstellung die Anzahl der Minuten (in Schritten von 15 Minuten) ein, die für den Kopiervorgang zulässig sind. Die Abschlussdauer gilt für alle Snapshots, die dem AMI zugeordnet sind.

       Weitere Informationen finden Sie unter Zeitbasierte Kopien im Amazon EBS-Benutzerhandbuch.
   - So vervollständigen Sie die Kopie nach bestem Wissen und Gewissen:
     - Lassen Sie die Option Zeitbasiertes Kopieren aktivieren nicht ausgewählt.

f. (AMIs Nur EBS-gestützt) EBS-Snapshots der AMI-Kopie verschlüsseln: Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ziel-Snapshots zu verschlüsseln oder um sie mit einem anderen Schlüssel erneut zu verschlüsseln. Wenn Sie die standardmäßige Verschlüsselung aktiviert haben, ist das Kontrollkästchen EBS-Snapshots der AMI-Kopie verschlüsseln aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung und Kopieren.

g. (AMIs Nur EBS-gestützt) KMS-Schlüssel: Der KMS-Schlüssel, der zum Verschlüsseln der Ziel-Snapshots verwendet wird.

h. Tags: Sie können das neue AMI und die neuen Snapshots mit denselben Tags kennzeichnen oder sie mit verschiedenen Tags kennzeichnen.

   - Um das AMI und die Snapshots mit den gleichen Tags zu markieren, wählen Sie Image und Snapshots zusammen markieren. Die gleichen Tags werden auf das neue AMI und jeden erstellten Snapshot angewendet.
   - Um das AMI und die Snapshots mit verschiedenen Tags zu markieren, wählen Sie Image und Snapshots separat markieren. Unterschiedliche Tags werden auf das AMI und die erstellten Snapshots angewendet. Beachten Sie jedoch, dass alle neu erstellten Snapshots die gleichen Tags erhalten. Sie können nicht jeden neuen Snapshot mit einem anderen Tag versehen.

   Sie fügen ein Tag (Markierung) hinzu, indem Sie Add Tags (Tag (Markierung) hinzufügen) auswählen und den Schlüssel und den Wert für das Tags (Markierungen) eingeben. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag (Markierung).

i. Wenn Sie bereit sind, das AMI zu kopieren, wählen Sie AMI kopieren.

   Der ursprüngliche Status des neuen AMI ist `Pending`. Der AMI-Kopiervorgang ist abgeschlossen, wenn der Status `Available` lautet.

AWS CLI

So kopieren Sie ein AMI

Verwenden Sie den Befehl copy-image . Geben Sie die Quell- und Zielregionen an. Geben Sie die Quellregion mit dem `--source-region`-Parameter an. Sie können die Zielregion mithilfe des `--region` Parameters angeben, falls Sie noch keine Region für konfiguriert haben. AWS CLI

```
aws ec2 copy-image \
    --source-image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --source-region us-west-2 \
    --name my-ami \
    --region us-east-1
```

Wenn Sie einen Ziel-Snapshot während der AMI-Kopie verschlüsseln, müssen Sie diese zusätzlichen Parameter angeben: `--encrypted` und`--kms-key-id`.

PowerShell

So kopieren Sie ein AMI

Verwenden Sie das Copy-EC2ImageCmdlet. Geben Sie die Quell- und Zielregionen an. Geben Sie die Quellregion mit dem `-SourceRegion`-Parameter an. Sie können die Zielregion mithilfe des `-Region` Parameters oder des Cmdlets AWSDefaultSet-Region angeben.

```
Copy-EC2Image `
    -SourceImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -SourceRegion us-west-2 `
    -Name my-ami `
    -Region us-east-1
```

Wenn Sie einen Ziel-Snapshot während der AMI-Kopie verschlüsseln, müssen Sie diese zusätzlichen Parameter angeben: `-Encrypted` und`-KmsKeyId`.

Anhalten eines ausstehenden AMI-Kopiervorgangs

Sie können eine ausstehende AMI mit den folgenden Verfahren kopieren.

Console

Um einen AMI-Kopiervorgang zu beenden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste die Zielregion aus der Regionsauswahl aus.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
4. Wählen Sie das entsprechende AMI und anschließend Aktionen und AMI-Registrierung abmelden aus.
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie AMI abmelden aus.

AWS CLI

Um einen AMI-Kopiervorgang zu beenden

Verwenden Sie den Befehl deregister-image.

```
aws ec2 deregister-image --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Um einen AMI-Kopiervorgang zu beenden mit

Verwenden Sie das Unregister-EC2ImageCmdlet.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

So funktioniert Amazon EC2 AMI Copy

Durch Kopieren eines Quell-AMI wird ein identisches aber eindeutiges neues AMI erstellt, das wir auch als das Ziel-AMI bezeichnen. Das Ziel-AMI hat seine eigene eindeutige AMI-ID. Sie können das Quell-AMI ändern oder die Registrierung aufheben. Dies hat keine Auswirkungen auf das Ziel-AMI. Umgekehrt gilt dies auch.

Mit einem EBS-gestützten AMI wird jeder der Backup-Snapshots zu einem identischen, aber eindeutigen Ziel-Snapshot kopiert. Wenn Sie eine AMI in eine neue Region kopieren, sind die Snapshots vollständige (nicht inkrementelle) Kopien. Wenn Sie unverschlüsselte Backing-Snapshots verschlüsseln oder in einen neuen KMS-Schlüssel verschlüsseln, sind die Snapshots vollständige (nicht inkrementelle) Kopien. Nachfolgende Kopiervorgänge eines AMI-Ergebnisses in inkrementellen Kopien der Backing-Snapshots.

Inhalt

- Regionsübergreifendes Kopieren
- Kontoübergreifendes Kopieren
- Zeitbasierte AMI-Kopiervorgänge
- Verschlüsselung und Kopieren

Regionsübergreifendes Kopieren

Das Kopieren eines AMI zwischen geografisch unterschiedlichen Regionen bietet folgende Vorteile:

- Einheitliche globale Bereitstellung: Kopieren Sie ein AMI aus einer Region in eine andere, um einheitliche, auf dem gleichen AMI basierende Instances in verschiedenen Regionen zu starten.
- Skalierbarkeit: Entwerfen Sie Anwendungen für den globalen Einsatz, die die Anforderungen Ihrer Benutzer erfüllen, unabhängig davon, wo sie sich befinden.

- Performance: Steigern Sie die Leistung von Anwendungen, indem Sie sie verteilen und kritische Komponenten näher an die Benutzer rücken. Zudem können Sie regionsspezifische Features nutzen, z. B. Instance-Typen oder andere AWS -Dienste.
- Hohe Verfügbarkeit: Sie können Anwendungen entwerfen und zwischen AWS -Regionen übergreifend bereitstellen, um die Verfügbarkeit zu erhöhen.

Das folgende Diagramm zeigt die Beziehung zwischen einem Quell-AMI und zwei, die AMIs in verschiedenen Regionen kopiert wurden, sowie die EC2 Instances, die von jeder Region aus gestartet wurden. Beim Starten einer Instance von einem AMI verbleibt sie in derselben Region, in der sich auch das AMI befindet. Wenn Sie Änderungen am Quell-AMI vornehmen und möchten, dass sich diese Änderungen AMIs in den Zielregionen widerspiegeln, müssen Sie das Quell-AMI erneut in die Zielregionen kopieren.



Wenn Sie ein durch einen instance store-backed AMI zum ersten Mal in eine Region kopieren, erstellen wir einen Amazon S3 S3-Bucket für das in diese Region AMIs kopierte. Alle im Speicher gespeicherten Instances AMIs , die Sie in diese Region kopieren, werden in diesem Bucket gespeichert. Die Bucket-Namen haben das folgende Format: amis-for- -in- -*account*. *region hash* Beispiel: `amis-for-123456789012-in-us-east-2-yhjmxvp6`.

Voraussetzung

Aktualisieren Sie vor dem Kopieren eines AMI die Inhalte des Quell-AMI, damit die Ausführung in einer anderen Region unterstützt wird. Aktualisieren Sie z. B. Datenbankverbindungs-Zeichenfolgen oder ähnliche Anwendungskonfigurationsdaten, sodass sie auf die entsprechenden Ressourcen verweisen. Andernfalls verwenden Instances, die vom neuen AMI in der Zielregion gestartet werden,

möglicherweise noch die Ressourcen aus der Quellregion, was die Leistung beeinträchtigen und Kosten erhöhen kann.

Einschränkungen

- Zielregionen sind auf 300 gleichzeitige AMI-Kopiervorgänge begrenzt. Dies gilt auch für zeitbasierte AMI-Kopiervorgänge.
- Sie können ein paravirtuelles AMI (PV) nicht in eine Region kopieren, die PV nicht unterstützt. AMIs Weitere Informationen finden Sie unter Virtualisierungstypen.

Kontoübergreifendes Kopieren

Wenn ein AMI von einem anderen mit Ihrem geteilt AWS-Konto wird AWS-Konto, können Sie das gemeinsame AMI kopieren. Man spricht auch von einem kontenübergreifenden Zugriff. Das AMI, das für Sie freigegeben wird, ist das Quell-AMI. Wenn Sie das Quell-AMI kopieren, erstellen Sie ein neues AMI. Das neue AMI wird oft als Ziel-AMI bezeichnet.

AMI-Kosten

- Bei einem freigegebenen AMI wird dem Konto des freigegebenen AMI der Speicher in der Region in Rechnung gestellt.
- Wenn Sie ein AMI kopieren, das für Ihr Konto freigegeben wird, sind Sie der Eigentümer des Ziel-AMI in Ihrem Konto.
  - Dem Eigentümer des Quell-AMI werden die standardmäßigen Amazon-EBS- bzw. Amazon-S3-Übertragungsgebühren in Rechnung gestellt.
  - Die Gebühren für den Speicher des Ziel-AMI in der Zielregion werden Ihnen in Rechnung gestellt.

Ressourcenberechtigungen

Um ein AMI, das mit Ihnen geteilt wurde, von einem anderen Konto zu kopieren, muss Ihnen der Besitzer des Quell-AMI Leseberechtigungen für den Speicher gewähren, der das AMI unterstützt, nicht nur für das AMI selbst. Der Speicher ist entweder der zugehörige EBS-Snapshot (für ein Amazon-EBS-gestütztes AMI) oder einen zugehörigen S3-Bucket (für ein Instance-Speicher-gestütztes AMI). Wenn das freigegebene AMI über verschlüsselte Snapshots verfügt, muss der Eigentümer den bzw. die Schlüssel auch für Sie freigeben. Weitere Informationen zur Gewährung von Ressourcenberechtigungen für EBS-Snapshots finden Sie unter Teilen eines Amazon EBS-

Snapshots mit anderen AWS-Konten im Amazon EBS-Benutzerhandbuch und für S3-Buckets unter Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon S3 im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Tags, die an das Quell-AMI angefügt sind, werden nicht kontenübergreifend in das Ziel-AMI kopiert.

Zeitbasierte AMI-Kopiervorgänge

Wenn Sie einen zeitbasierten AMI-Kopiervorgang für ein EBS-gestütztes AMI mit einem einzelnen zugehörigen Snapshot initiieren, verhält es sich genauso wie ein einzelner zeitbasierter Snapshot-Kopiervorgang, und es gelten dieselben Durchsatzbeschränkungen.

Wenn Sie einen zeitbasierten AMI-Kopiervorgang für ein EBS-gestütztes AMI mit mehreren zugehörigen Snapshots initiieren, verhält er sich genauso wie gleichzeitige zeitbasierte Snapshot-Kopiervorgänge, und es gelten dieselben Durchsatzbeschränkungen. Jeder zugehörige Snapshot führt zu einer separaten Snapshot-Kopieranforderung, die jeweils zu Ihrem kumulativen Durchsatzkontingent für Snapshot-Kopien beiträgt. Die von Ihnen angegebene Abschlussdauer gilt für jeden zugehörigen Snapshot.

Weitere Informationen finden Sie unter Zeitbasierte Kopien im Amazon EBS-Benutzerhandbuch.

Verschlüsselung und Kopieren

In der folgenden Tabelle ist der Verschlüsselungssupport für diverse AMI-Kopierszenarien abgebildet. Sie können zwar einen nicht verschlüsselten Snapshot zur Erstellung eines verschlüsselten Snapshots erstellen, umgekehrt ist dies jedoch nicht möglich.

Szenario	Beschreibung	Unterstützt
1	Nicht verschlüsselt zu nicht verschlüsselt	Ja
2	Verschlüsselt zu verschlüsselt	Ja
3	Nicht verschlüsselt zu verschlüsselt	Ja
4	Verschlüsselt zu nicht verschlüsselt	Nein

> **Note**
>
> Die Verschlüsselung während der `CopyImage` Aktion gilt nur für Amazon AMIs EBS-gestützte Anwendungen. Da ein Instance-Speicher-gestütztes AMI keine Snapshots erfordert, können Sie mithilfe des Kopiervorgangs den Verschlüsselungsstatus nicht ändern.

Wenn Sie ein AMI ohne Angabe von Verschlüsselungsparametern kopieren, wird der Backup-Snapshot in der Standardeinstellung mit seinem ursprünglichen Verschlüsselungsstatus kopiert. Wenn das Quell-AMI durch einen unverschlüsselten Snapshot gesichert wird, ist der resultierende Ziel-Snapshot daher auch unverschlüsselt. Wenn der Snapshot des Quell-AMIs verschlüsselt ist, wird auch der resultierende Ziel-Snapshot mit demselben Schlüssel verschlüsselt. AWS KMS Bei einem AMIs Backup durch mehrere Snapshots behält jeder Ziel-Snapshot den Verschlüsselungsstatus des entsprechenden Quell-Snapshots bei.

Um den Verschlüsselungsstatus der Ziel-Backing-Snapshots während einer AMI-Kopie zu ändern, können Sie Verschlüsselungsparameter angeben. Das folgende Beispiel zeigt einen nicht standardmäßigen Fall, in dem mit der `CopyImage`-Aktion Verschlüsselungsparameter bereitgestellt werden, um den Verschlüsselungsstatus des Ziel-AMIs zu ändern.

Kopieren eines nicht verschlüsselten Quell-AMI zu einem verschlüsselten Ziel-AMI

In diesem Szenario wird ein von einem unverschlüsselten Stamm-Snapshot unterstütztes AMI in ein AMI mit einem verschlüsselten Stamm-Snapshot kopiert. Die Aktion `CopyImage` wird mit zwei Verschlüsselungsparametern aufgerufen, einschließlich eines vom Kunden verwalteten Schlüssels. Dadurch ändert sich der Verschlüsselungsstatus des Stamm-Snapshots, sodass das Ziel-AMI durch einen Stamm-Snapshot gestützt wird, der dieselben Daten wie der Quell-Snapshot enthält, aber mit dem angegebenen Schlüssel verschlüsselt wird. In beiden Fällen fallen Speicherkosten für die Snapshots sowie Gebühren für alle Instances anAMIs, die Sie von einem der beiden AMI aus starten.

> **Note**
>
> Das Aktivieren von standardmäßige Verschlüsselung hat die gleiche Wirkung wie das Festlegen des `Encrypted`-Parameters auf `true` für alle Snapshots im AMI.



Wenn der `Encrypted`-Parameter festgelegt wird, wird der einzige Snapshot für diese Instance verschlüsselt. Wenn Sie den `KmsKeyId`-Parameter nicht angeben, wird der standardmäßige vom Kunden verwaltete Schlüssel zum Verschlüsseln der Snapshot-Kopie verwendet.

Weitere Informationen zum Kopieren AMIs mit verschlüsselten Snapshots finden Sie unter. Verschlüsselung mit EBS-gestützter Verschlüsselung verwenden AMIs

Speichern und Wiederherstellen eines AMI mit S3

Sie können ein Amazon Machine Image (AMI) in einem Amazon S3-Bucket speichern, das AMI in einen anderen S3-Bucket kopieren und dann aus dem S3-Bucket wiederherstellen. Durch das Speichern und Wiederherstellen eines AMI mithilfe von S3-Buckets können Sie AMIs von einer AWS Partition auf eine andere kopieren, z. B. von der kommerziellen Hauptpartition auf die AWS GovCloud (US) Partition. Sie können auch Archivkopien von erstellen, AMIs indem Sie sie in einem S3-Bucket speichern.

APIs Für das Speichern und Wiederherstellen eines AMI mit S3 werden `CreateStoreImageTaskDescribeStoreImageTasks`, und unterstütztCreateRestoreImageTask.

`CopyImage`ist die empfohlene API für das Kopieren AMIs innerhalb einer AWS Partition. `CopyImage` kann jedoch kein AMI in eine andere Partition kopieren.

Informationen zu den AWS Partitionen finden Sie *`partition`* auf der Seite Amazon Resource Names (ARNs) im IAM-Benutzerhandbuch.

> **Warning**
>
> Stellen Sie sicher, dass Sie beim Verschieben von Daten zwischen AWS Partitionen oder AWS Regionen alle geltenden Gesetze und Geschäftsanforderungen einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, alle geltenden behördlichen Vorschriften und Anforderungen an die Datenresidenz.

Inhalt

- Anwendungsfälle
- Einschränkungen
- Kosten
- Funktionsweise der AMI-Speicherung- und -Wiederherstellung
- Eine Aufgabe zum Speichern eines Images erstellen

Anwendungsfälle

Verwenden Sie Store and Restore APIs , um Folgendes zu tun:

- Kopieren Sie ein AMI zwischen AWS Partitionen
- Erstellen Sie Archivkopien von AMIs

Kopieren Sie ein AMI zwischen AWS Partitionen

Durch Speichern und Wiederherstellen eines AMI mithilfe von S3-Buckets können Sie ein AMI von einer AWS Partition auf eine andere oder von einer AWS Region in eine andere kopieren. Im folgenden Beispiel kopieren Sie ein AMI von der kommerziellen Hauptpartition auf die AWS GovCloud (US) Partition, insbesondere von der `us-east-2` Region in die `us-gov-east-1` Region.

Um ein AMI von einer Partition auf eine andere zu kopieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Speichern Sie das AMI in einem S3-Bucket in der aktuellen Region mithilfe von `CreateStoreImageTask`. In diesem Beispiel befindet sich der S3-Bucket in `us-east-2`.
- Überwachen Sie den Fortschritt der Speicheraufgabe mithilfe von `DescribeStoreImageTasks`. Das Objekt wird im S3-Bucket sichtbar, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist.
- Kopieren Sie das gespeicherte AMI-Objekt mit einer Prozedur Ihrer Wahl in einen S3-Bucket in der Zielpartition. In diesem Beispiel befindet sich der S3-Bucket in `us-gov-east-1`.

> **Note**
>
> Da Sie für jede Partition unterschiedliche AWS Anmeldeinformationen benötigen, können Sie ein S3-Objekt nicht direkt von einer Partition auf eine andere kopieren. Der Prozess zum Kopieren eines S3-Objekts über Partitionen hinweg liegt außerhalb des Rahmens dieser Dokumentation. Wir stellen die folgenden Kopierprozesse als Beispiele zur Verfügung, aber Sie müssen den Kopierprozess verwenden, der Ihren Sicherheitsanforderungen entspricht.
>
> - Um ein AMI partitionsübergreifend zu kopieren, könnte der Kopiervorgang so einfach sein wie folgt: Laden Sie das Objekt aus dem Quell-Bucket auf einen Zwischenhost (z. B. eine EC2 Instance oder einen Laptop) herunter und laden Sie dann das Objekt vom Zwischenhost in den Ziel-Bucket hoch. Verwenden Sie für jede Phase des Prozesses die AWS Anmeldeinformationen für die Partition.
> - Für eine nachhaltigere Nutzung sollten Sie erwägen, eine Anwendung zu entwickeln, die die Kopien verwaltet, möglicherweise mithilfe von mehrteiligen S3-Downloads und -Uploads.

- Stellen Sie das AMI aus dem S3-Bucket in der Zielpartition mithilfe von `CreateRestoreImageTask` wieder her. In diesem Beispiel befindet sich der S3-Bucket in `us-gov-east-1`.
- Überwachen Sie den Fortschritt der Wiederherstellungsaufgabe, indem Sie das AMI beschreiben, um zu überprüfen, wann sein Status verfügbar wird. Sie können auch die Fortschrittsprozentsätze der Snapshots, aus denen das wiederhergestellte AMI besteht, überwachen, indem Sie die Snapshots beschreiben.

Erstellen Sie Archivkopien von AMIs

Sie können Archivkopien von erstellen, AMIs indem Sie sie in einem S3-Bucket speichern. Das AMI wird in S3 in ein einzelnes Objekt gepackt, und alle AMI-Metadaten (ohne Freigabe-Informationen) bleiben als Teil des gespeicherten AMI erhalten. Die AMI-Daten werden im Rahmen des Speicherprozesses komprimiert. AMIs die Daten enthalten, die leicht komprimiert werden können, führen zu kleineren Objekten in S3. Um die Kosten zu senken, können Sie günstigere S3-Speicherstufen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-S3-Speicherklassen und Amazon-S3-Preisen

Einschränkungen

- Um ein AMI zu speichern, AWS-Konto müssen Sie entweder Eigentümer des AMI und seiner Snapshots sein, oder das AMI und seine Snapshots müssen direkt mit Ihrem Konto geteilt werden. Sie können ein AMI nicht speichern, wenn es nur öffentlich freigegeben ist.
- Nur EBS-gestützte Dateien AMIs können mit diesen gespeichert werden. APIs
- Paravirtual (PV) werden nicht unterstützt. AMIs
- Die Größe eines AMI (vor der Komprimierung), das gespeichert werden kann, ist auf 5 000 GB beschränkt.
- Kontingent für Speicher-Image-Anfragen: 1.200 GB an Speicherplatz (Snapshot-Daten) werden ausgeführt.
- Kontingent für Anfragen zur Wiederherstellung von Images: 600 GB an Wiederherstellungsarbeiten (Snapshot-Daten) werden ausgeführt.
- Für die Dauer der Speicheraufgabe dürfen die Snapshots nicht gelöscht werden und der IAM-Prinzipal, der die Speicherung durchführt, muss Zugriff auf die Snapshots haben, andernfalls schlägt der Speicherprozess fehl.
- Sie können nicht mehrere Kopien eines AMI im selben S3-Bucket erstellen.
- Ein AMI, das in einem S3-Bucket gespeichert ist, kann mit seiner ursprünglichen AMI-ID nicht wiederhergestellt werden. Sie können dies abschwächen, indem Sie AMI-Aliasingverwenden.
- Derzeit APIs werden das Speichern und Wiederherstellen nur durch die Verwendung der AWS Command Line Interface, AWS SDKs, und EC2 Amazon-API unterstützt. Sie können ein AMI nicht mit der EC2 Amazon-Konsole speichern und wiederherstellen.

Kosten

Wenn Sie AMIs mit S3 speichern und wiederherstellen, werden Ihnen die Dienste, die vom Speichern und Wiederherstellen in Anspruch genommen werden APIs, sowie die Datenübertragung in Rechnung gestellt. APIs Sie verwenden S3 und die EBS Direct API (von diesen intern für den APIs Zugriff auf die Snapshot-Daten verwendet). Weitere Informationen finden Sie unter Amazon S3 – Preise und Amazon EBS – Preise.

Funktionsweise der AMI-Speicherung- und -Wiederherstellung

Um ein AMI mit S3 zu speichern und wiederherzustellen, verwenden Sie Folgendes APIs:

- `CreateStoreImageTask` – Speichert das AMI in einem S3-Bucket

- `DescribeStoreImageTasks` – Liefert den Fortschritt der AMI-Speicheraufgabe
- `CreateRestoreImageTask` – Stellt das AMI aus einem S3-Bucket wieder her

Wie APIs funktionieren sie

- CreateStoreImageTask
- DescribeStoreImageTasks
- CreateRestoreImageTask
- Dateipfade

CreateStoreImageTask

Die `CreateStoreImageTask`-API speichert ein AMI als einzelnes Objekt in einem S3-Bucket.

Die API erstellt eine Aufgabe, die alle Daten aus dem AMI und seinen Snapshots liest und dann einen mehrteiligen S3-Upload verwendet, um die Daten in einem S3-Objekt zu speichern. Die API nimmt alle Komponenten des AMI, einschließlich der meisten AMI-Metadaten, und aller im non-Region-specific AMI enthaltenen EBS-Snapshots und packt sie in ein einziges Objekt in S3. Die Daten werden im Rahmen des Upload-Prozesses komprimiert, um den in S3 verwendeten Speicherplatz zu reduzieren, sodass das Objekt in S3 möglicherweise kleiner ist als die Summe der Größe der Snapshots im AMI.

Wenn für das Konto, das diese API aufruft, AMI- und Snapshot-Tags (Markierungen) sichtbar sind, bleiben diese erhalten.

Das Objekt in S3 hat die gleiche ID wie das AMI, jedoch mit einer `.bin`-Erweiterung. Die folgenden Daten werden auch als S3-Metadaten-Tags (Markierungen) für das S3-Objekt gespeichert: AMI-Name, AMI-Beschreibung, AMI-Registrierungsdatum, AMI-Besitzerkonto und ein Zeitstempel für den Speichervorgang.

Die Zeit, die benötigt wird, um die Aufgabe abzuschließen, hängt von der Größe des AMI ab. Dies hängt auch davon ab, wie viele andere Aufgaben ausgeführt werden, da Aufgaben in die Warteschlange gestellt werden. Sie können den Fortschritt der Aufgabe verfolgen, indem Sie die `DescribeStoreImageTasks`-API aufrufen.

Die Summe der Größen aller laufenden Dateien ist auf 1.200 GB EBS-Snapshot-Daten pro Konto begrenzt. AMIs Die weitere Aufgabenerstellung wird abgelehnt, bis die laufenden Aufgaben unter dem Grenzwert liegen. Wenn beispielsweise derzeit ein AMI mit 200 GB Snapshot-Daten und ein anderes AMI mit 400 GB an Snapshot-Daten gespeichert werden, wird eine weitere Anfrage

akzeptiert, da insgesamt 600 GB bearbeitet werden, was unter dem Grenzwert liegt. Wenn jedoch derzeit ein einzelnes AMI mit 1.200 GB an Snapshot-Daten gespeichert wird, werden weitere Aufgaben zurückgewiesen, bis die Aufgabe abgeschlossen ist.

DescribeStoreImageTasks

Die `DescribeStoreImageTasks`-API beschreibt den Fortschritt der AMI-Speicheraufgaben. Sie können Aufgaben für bestimmte AMIs Aufgaben beschreiben. Wenn Sie nichts angeben AMIs, erhalten Sie eine paginierte Liste aller Store-Image-Aufgaben, die in den letzten 31 Tagen bearbeitet wurden.

Für jede AMI-Aufgabe gibt die Antwort an, ob die Aufgabe `InProgress`, `Completed` oder `Failed` ist. Bei Aufgaben `InProgress` zeigt die Antwort einen geschätzten Fortschritt in Prozent.

Aufgaben werden in umgekehrter chronologischer Reihenfolge aufgeführt.

Derzeit können nur Aufgaben des Vormonats eingesehen werden.

CreateRestoreImageTask

Die `CreateRestoreImageTask`-API startet eine Aufgabe, die ein AMI aus einem S3-Objekt wiederherstellt, das zuvor mithilfe einer `CreateStoreImageTask`-Anforderung erstellt wurde.

Die Wiederherstellungsaufgabe kann in derselben oder einer anderen Region ausgeführt werden, in der die Speicheraufgabe ausgeführt wurde.

Der S3-Bucket, aus dem das AMI-Objekt wiederhergestellt wird, muss sich in derselben Region befinden, in der die Wiederherstellungsaufgabe angefordert wird. Das AMI wird in dieser Region wiederhergestellt.

Das AMI wird mit seinen Metadaten wie dem Namen, der Beschreibung und den Blockgeräte-Zuweisungen wiederhergestellt, die den Werten des gespeicherten AMI entsprechen. Der Name muss AMIs in der Region für dieses Konto eindeutig sein. Wenn Sie keinen Namen angeben, erhält das neue AMI den gleichen Namen wie das ursprüngliche AMI. Das AMI erhält eine neue AMI-ID, die zum Zeitpunkt des Wiederherstellungsprozesses generiert wird.

Die Zeit, die zum Abschließen der AMI-Wiederherstellungsaufgabe benötigt wird, hängt von der Größe des AMI ab. Dies hängt auch davon ab, wie viele andere Aufgaben ausgeführt werden, da Aufgaben in die Warteschlange gestellt werden. Sie können den Fortschritt der Aufgabe anzeigen, indem Sie das AMI (describe-images) oder seine EBS-Snapshots (describe-snapshots) beschreiben. Wenn die Aufgabe fehlschlägt, werden das AMI und die Snapshots in einen fehlgeschlagenen Zustand verschoben.

Die Summe der Größen aller laufenden Dateien ist auf 300 GB (basierend auf der AMIs Größe nach der Wiederherstellung) an EBS-Snapshot-Daten pro Konto begrenzt. Die weitere Aufgabenerstellung wird abgelehnt, bis die laufenden Aufgaben unter dem Grenzwert liegen.

Dateipfade

Sie können Dateipfade beim Speichern und Wiederherstellen AMIs wie folgt verwenden:

- Beim Speichern eines AMI in S3 kann der Dateipfad zum Bucket-Namen hinzugefügt werden. Intern trennt das System den Pfad vom Bucket-Namen und fügt den Pfad dann dem Objektschlüssel hinzu, der zum Speichern des AMI generiert wird. Der vollständige Objektpfad wird in der Antwort auf den API-Aufruf angezeigt.
- Da bei der Wiederherstellung des AMI ein Objektschlüsselparameter verfügbar ist, kann der Pfad am Anfang des Objektschlüsselwerts hinzugefügt werden.

Beispiel: Bucket-Name mit angehängtem Dateipfad

Wenn Sie das AMI speichern, geben Sie den Dateipfad nach dem Bucket-Namen an.

```
amzn-s3-demo-bucket/path1/path2
```

Das Folgende ist der resultierende Objektschlüssel.

```
path1/path2/ami-0abcdef1234567890.bin
```

Wenn Sie das AMI wiederherstellen, geben Sie sowohl den Bucket-Namen als auch den Objektschlüssel an. Beispiele finden Sie unter the section called “Eine Aufgabe zum Speichern eines Images erstellen”.

Eine Aufgabe zum Speichern eines Images erstellen

Wenn Sie ein AMI in einem S3-Bucket speichern, wird eine Aufgabe zum Speichern von Images erstellt. Sie können die Aufgabe zum Speichern von Images verwenden, um den Fortschritt und das Ergebnis des Prozesses zu überwachen.

Inhalt

- Sicherung Ihres AMIs
- Berechtigungen für das Speichern und Wiederherstellen mit S3 AMIs

- Eine Aufgabe zum Speichern eines Images erstellen
- Erstellen Sie eine Aufgabe zum Wiederherstellen eines Images

Sicherung Ihres AMIs

Es ist wichtig sicherzustellen, dass das S3-Bucket mit ausreichender Sicherheit konfiguriert ist, um den Inhalt des AMI zu sichern, und dass die Sicherheit so lange erhalten bleibt, wie die AMI-Objekte im Bucket verbleiben. Wenn dies nicht möglich ist, APIs wird deren Verwendung nicht empfohlen. Stellen Sie sicher, dass der öffentliche Zugriff auf den S3-Bucket nicht erlaubt ist. Wir empfehlen, die serverseitige Verschlüsselung für die S3-Buckets zu aktivieren, in denen Sie die speichern AMIs, obwohl dies nicht erforderlich ist.

Informationen zum Festlegen der geeigneten Sicherheitseinstellungen für Ihre S3-Buckets finden Sie in den folgenden Sicherheitsthemen:

- Blockieren des öffentlichen Zugriffs auf Ihren Amazon S3-Speicher
- Einstellen des Verhaltens der serverseitigen Verschlüsselung für Amazon S3-Buckets
- Welche S3-Bucket-Richtlinie kann ich verwenden, um die AWS Config Regel s3- einzuhalten? bucket-ssl-requests-only
- Aktivieren der Amazon S3-Serverzugriffsprotokollierung

Wenn die AMI-Snapshots in das S3-Objekt kopiert werden, werden die Daten danach über TLS-Verbindungen kopiert. Sie können AMIs mit verschlüsselten Snapshots speichern, aber die Snapshots werden im Rahmen des Speichervorgangs entschlüsselt.

Berechtigungen für das Speichern und Wiederherstellen mit S3 AMIs

Wenn Ihre IAM-Prinzipale AMIs mithilfe von Amazon S3 speichern oder wiederherstellen, müssen Sie ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilen.

Die folgende Beispielrichtlinie enthält alle Aktionen, die erforderlich sind, um einem IAM-Prinzipal die Durchführung der Speicher- und Wiederherstellungsaufgaben zu ermöglichen.

Sie können auch IAM-Richtlinien erstellen, die Prinzipalen nur Zugriff auf bestimmte Ressourcen gewähren. Weitere Beispielrichtlinien finden Sie unter Zugriffsverwaltung für AWS Ressourcen im IAM-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Wenn die Snapshots, aus denen das AMI besteht, verschlüsselt sind oder Ihr Konto standardmäßig für Verschlüsselung aktiviert ist, muss Ihr IAM-Prinzipal über die Berechtigung verfügen, den KMS-Schlüssel zu verwenden.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "ebs:CompleteSnapshot",
                "ebs:GetSnapshotBlock",
                "ebs:ListChangedBlocks",
                "ebs:ListSnapshotBlocks",
                "ebs:PutSnapshotBlock",
                "ebs:StartSnapshot",
                "ec2:CreateStoreImageTask",
                "ec2:DescribeStoreImageTasks",
                "ec2:CreateRestoreImageTask",
                "ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Eine Aufgabe zum Speichern eines Images erstellen

Um ein AMI in einem S3-Bucket zu speichern, erstellen Sie zunächst eine Aufgabe zum Speichern von Images. Die Zeit, die benötigt wird, um die Aufgabe abzuschließen, hängt von der Größe des AMI ab. Sie können den Fortschritt der Aufgabe verfolgen, bis sie erfolgreich ist oder fehlschlägt.

AWS CLI

So erstellen Sie eine Aufgabe zum Speichern von Images

Verwenden Sie den create-store-image-task-Befehl.

```
aws ec2 create-store-image-task \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
  "ObjectKey": "ami-0abcdef1234567890.bin"
}
```

So beschreiben Sie den Fortschritt der Aufgabe zum Speichern von Images

Verwenden Sie den describe-store-image-tasks-Befehl.

```
aws ec2 describe-store-image-tasks \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query StoreImageTaskResults[].StoreTaskState \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InProgress
```

PowerShell

So erstellen Sie eine Aufgabe zum Speichern von Images

Verwenden Sie das New-EC2StoreImageTaskCmdlet.

```
New-EC2StoreImageTask `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ObjectKey         : ami-0abcdef1234567890.bin
```

So beschreiben Sie den Fortschritt der Aufgabe zum Speichern von Images

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2StoreImageTask.

```
(Get-EC2StoreImageTask -ImageId ami-0abcdef1234567890).StoreTaskState
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InProgress
```

Erstellen Sie eine Aufgabe zum Wiederherstellen eines Images

Sie müssen einen Namen für das wiederhergestellte AMI angeben. Der Name muss AMIs in der Region für dieses Konto eindeutig sein. Das wiederhergestellte AMI erhält eine neue AMI-ID.

AWS CLI

So erstellen Sie eine Aufgabe zum Wiederherstellen eines Images

Verwenden Sie den create-restore-image-task-Befehl.

```
aws ec2 create-restore-image-task \
    --object-key ami-0abcdef1234567890.bin \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --name "my-restored-ami"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
   "ImageId": "ami-1234567890abcdef0"
```

```
}
```

PowerShell

So erstellen Sie eine Aufgabe zum Wiederherstellen eines Images

Verwenden Sie das New-EC2RestoreImageTaskCmdlet.

```
New-EC2RestoreImageTask `
    -ObjectKey ami-0abcdef1234567890.bin `
    -Bucket amzn-s3-demo-bucket `
    -Name "my-restored-ami"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ImageId         : ami-1234567890abcdef0
```

Identifizieren Sie das Quell-AMI, das zur Erstellung eines neuen EC2 Amazon-AMI verwendet wurde

Sie können das Quell-AMI, das zur Erstellung eines neuen AMI verwendet wurde, identifizieren, indem Sie das Feld Quell-AMI-ID (Konsole) oder `sourceImageId` (AWS CLI) auf dem neuen AMI überprüfen. Dieses Feld enthält die ID des ursprünglichen AMI, das kopiert wurde, um das neue AMI zu erstellen.

Sie können die Region, in der sich das Quell-AMI befand, auch ermitteln, indem Sie das Feld Quell-AMI-Region (Konsole) oder `sourceImageRegion` (AWS CLI) überprüfen.

Überlegungen

- Die ID und Region des Quell-AMI werden nur angezeigt, wenn das AMI mithilfe der folgenden API-Befehle erstellt wurde:
  - CreateImage— Erzeugt ein AMI aus einer Instance.
  - CopyImage— Kopiert ein AMI innerhalb derselben Region oder regionsübergreifend in derselben Partition.
  - CreateRestoreImageTask— Kopiert ein AMI auf eine andere Partition.

  Wenn das AMI mit einem anderen API-Befehl erstellt wurde, werden die ID und Region des Quell-AMI nicht angezeigt.

- Für einige ältere Versionen AMIs sind die ID und Region des Quell-AMI möglicherweise nicht verfügbar.
- Wenn das Quell-AMI gelöscht wurde, werden die Felder ID und Region des Quell-AMI weiterhin auf dem neuen AMI angezeigt.
- Für AMIs created by using CreateImage(erstellt ein AMI aus einer Instance) ist die Quell-AMI-ID die ID des AMI, das zum Starten der Instance verwendet wurde.

Console

So identifizieren Sie das Quell-AMI, das zum Erstellen eines AMI verwendet wurde

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie dias AMI aus, um seine Details anzuzeigen.

   Die Quell-AMI-Informationen werden in den folgenden Feldern angezeigt: Quell-AMI-ID und Quell-AMI-Region

AWS CLI

So identifizieren Sie das Quell-AMI, das zum Erstellen eines AMI verwendet wurde

Verwenden Sie den Befehl describe-images und geben Sie die ID und Region des AMIs an.

```
aws ec2 describe-images \
    --region us-east-1 \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query "Images[].{ID:SourceImageId,Region:SourceImageRegion}"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    {
        "ID": "ami-0abcdef1234567890",
        "Region": "us-west-2"
    }
}
```

PowerShell

So identifizieren Sie das Quell-AMI, das zum Erstellen eines AMI verwendet wurde

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890 | Select SourceImageId,
 SourceImageRegion
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
SourceImageId           SourceImageRegion
-------------           -----------------
ami-0abcdef1234567890 us-west-2
```

Prüfen Sie, wann ein Amazon EC2 AMI zuletzt verwendet wurde

Amazon verfolgt EC2 automatisch das Datum und die Uhrzeit, an dem ein AMI zuletzt zum Starten einer Instance verwendet wurde. Wenn Sie über ein AMI verfügen, das lange Zeit nicht mehr zum Starten einer Instance verwendet wurde, sollten Sie überlegen, ob das AMI für eine Abmeldung oder Veraltung geeignet ist.

Überlegungen

- Wenn ein AMI verwendet wird, um eine Instance zu starten, kommt es zu einer Verzögerung von 24 Stunden, bevor diese Nutzung gemeldet wird.
- Sie müssen der Eigentümer der AMI sein, um die letzte Startzeit zu erfahren.
- AMI-Nutzungsdaten sind ab April 2017 verfügbar.

Console

Uhrzeit des letzten Starts eines AMI anzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option AMIs aus.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Owned by me (In meinem Besitz) aus.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das AMI.
5. Suchen Sie auf der Registerkarte Details nach Uhrzeit des letzten Starts.

AWS CLI

So zeigen Sie die Uhrzeit des letzten Starts an, indem Sie das AMI beschreiben

Verwenden Sie den Befehl describe-images. Wenn `LastLaunchedTime` es in der Ausgabe nicht vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass Sie Eigentümer des AMI sind.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].LastLaunchedTime \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2025-02-17T20:22:19Z
```

So zeigen Sie das Zeitattribut des letzten Starts eines AMI an

Verwenden Sie den describe-image-attribute-Befehl. Sie müssen der Besitzer des angegebenen AMI sein.

```
aws ec2 describe-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute lastLaunchedTime \
    --query LastLaunchedTime.Value \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2025-02-17T20:22:19Z
```

PowerShell

So zeigen Sie die Uhrzeit des letzten Starts an, indem Sie das AMI beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet. Wenn `LastLaunchedTime` es in der Ausgabe nicht vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass Sie Eigentümer des AMI sind.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).LastLaunchedTime
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2025-02-17T20:22:19Z
```

So zeigen Sie das Zeitattribut des letzten Starts eines AMI an

Verwenden Sie das Get-EC2ImageAttributeCmdlet. Sie müssen der Besitzer des angegebenen AMI sein.

```
(Get-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute LastLaunchedTime).LastLaunchedTime
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2025-02-17T20:22:19Z
```

Ein Amazon-AMI als veraltet kennzeichnen EC2

Sie können ein AMI verwerfen, um anzuzeigen, dass es veraltet ist und nicht verwendet werden sollte. Sie können auch ein zukünftiges Ablaufdatum für ein AMI angeben, das angibt, wann das AMI veraltet ist. Beispielsweise können Sie ein AMI verwerfen, das nicht mehr aktiv verwaltet wird oder Sie können ein AMI verwerfen, das durch eine neuere Version ersetzt wurde. Standardmäßig werden veraltete Versionen AMIs nicht in AMI-Auflistungen angezeigt, sodass neue Benutzer sie nicht verwenden können. out-of-date AMIs Vorhandene Benutzer und Start-Services wie Startvorlagen und Auto-Scaling-Gruppen können jedoch weiterhin ein veraltetes AMI verwenden, indem sie dessen ID angeben. Um das AMI zu löschen, sodass Benutzer und Services es nicht verwenden können, müssen Sie es Abmelden.

Nachdem ein AMI veraltet ist:

- Für AMI-Benutzer erscheint das veraltete AMI nicht in DescribeImagesAPI-Aufrufen, es sei denn, Sie geben seine ID an oder geben an, dass das veraltete AMIs AMI erscheinen muss. AMI-Besitzer werden AMIs in DescribeImagesAPI-Aufrufen weiterhin als veraltet eingestuft.
- Für AMI-Benutzer kann das veraltete AMI nicht über die EC2 Konsole ausgewählt werden. Ein veraltetes AMI wird beispielsweise nicht im AMI-Katalog des Launch Instance Wizard angezeigt. AMI-Besitzern wird AMIs in der Konsole weiterhin „veraltet“ angezeigt. EC2

- Wenn Sie AMI-Benutzer die ID eines veralteten AMI kennen, können Sie weiterhin Instances starten, die das veraltete AMI verwenden, indem Sie die API, CLI oder die verwenden. SDKs
- Startdienste, wie Startvorlagen und Auto Scaling Scaling-Gruppen, können weiterhin auf veraltete AMIs Dienste verweisen.
- EC2 Instances, die mit einem AMI gestartet wurden, das später als veraltet gilt, sind nicht betroffen und können gestoppt, gestartet und neu gestartet werden.

Sie können sowohl private als auch öffentliche Daten als veraltet kennzeichnen. AMIs

Inhalt

- Kosten
- Überlegungen
- AMI als veraltet kennzeichnen
- Beschreiben Sie „veraltet“ AMIs
- Aufhebung der AMI-Veraltung

Kosten

Wenn Sie ein AMI veralten lassen, wird das AMI nicht gelöscht. Der AMI-Besitzer zahlt weiterhin für die Snapshots des AMI. Um die Zahlung für die Schnappschüsse einzustellen, muss der AMI-Besitzer das AMI löschen, indem er es abmeldet.

Überlegungen

- Um ein AMI veralten zu lassen, müssen Sie der Besitzer des AMI sein.
- AMIs die in letzter Zeit nicht zum Starten einer Instance verwendet wurden, eignen sich möglicherweise als veraltet oder für die Abmeldung. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Prüfen, wann ein AMI zuletzt verwendet wurde”.
- Sie können EBS-gestützte AMI-Richtlinien für Amazon Data Lifecycle Manager erstellen, um die Abwertung von EBS-gestützten zu automatisieren. AMIs Weitere Informationen finden Sie unter AMI-Lebenszyklusrichtlinien erstellen.
- Standardmäßig AMIs ist das Verfallsdatum aller öffentlichen Dateien auf zwei Jahre ab dem Datum der AMI-Erstellung festgelegt. Sie können das Veralterungsdatum auf weniger als zwei Jahre festlegen. Um das Veralterungsdatum zu stornieren oder weiter in die Zukunft zu verschieben, müssen Sie das AMI privat machen, indem Sie es nur für bestimmte AWS -Konten freigeben.

AMI als veraltet kennzeichnen

Sie können ein AMI an einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit veralten lassen Sie müssen der Besitzer des AMI sein.

Die Obergrenze für das Verfallsdatum liegt in 10 Jahren, mit Ausnahme von öffentlichen Daten AMIs, wo die Obergrenze 2 Jahre ab dem Erstellungsdatum beträgt. Sie können kein Datum in der Vergangenheit angeben.

Console

AMI an einem bestimmten Datum als veraltet kennzeichnen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigator AMIs.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Owned by me (In meinem Besitz) aus.
4. Wählen Sie das AMI und dann Actions (Aktionen), Manage AMI Deprecation (AMI-Veralterung verwalten) aus. Sie können mehrere auswählen AMIs , um dasselbe Verfallsdatum für mehrere AMIs gleichzeitig festzulegen.
5. Wählen Sie das Kontrollkästchen Aktivieren aus und geben Sie dann das Datum und die Uhrzeit für die Veraltung ein.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

AMI an einem bestimmten Datum als veraltet kennzeichnen

Verwenden Sie den enable-image-deprecation-Befehl. Wenn Sie einen Wert für Sekunden angeben, EC2 rundet Amazon die Sekunden auf die nächste Minute ab.

```
aws ec2 enable-image-deprecation \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --deprecate-at "2025-04-15T13:17:12.000Z"
```

PowerShell

AMI an einem bestimmten Datum als veraltet kennzeichnen

Verwenden Sie das Enable-EC2ImageDeprecationCmdlet. Wenn Sie einen Wert für Sekunden angeben, EC2 rundet Amazon die Sekunden auf die nächste Minute ab.

```
Enable-EC2ImageDeprecation `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -DeprecateAt 2025-04-15T13:17:12.000Z
```

Beschreiben Sie „veraltet“ AMIs

Sie können das Datum und die Uhrzeit der Verfallszeit eines AMI anzeigen und nach dem Verfallsdatum AMIs filtern.

Console

Veralterungsdatum eines AMI anzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigator das AMI aus AMIs, und wählen Sie es anschließend aus.
3. Überprüfen Sie das Feld Uhrzeit der Veraltung. Wenn Sie das Kontrollkästchen neben dem AMI aktiviert haben, befindet es sich auf der Registerkarte Details. Das Feld zeigt das Datum und die Uhrzeit der Veralterung des AMI. Wenn das Feld leer ist, ist das AMI nicht als veraltet gekennzeichnet.

Um nach dem AMIs Verfallsdatum zu filtern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigator AMIs.
3. Wählen Sie in der Filterleiste „In meinem Besitz“ oder „Private Bilder“ (zu privaten Bildern gehören sowohl Bilder AMIs, die mit Ihnen geteilt wurden, als auch Bilder, die Ihnen gehören).
4. Geben Sie in der Suchleiste **`Deprecation time`** ein (während Sie die Buchstaben eingeben, wird der Filter Deprecation time (Uhrzeit der Veralterung) angezeigt) und wählen Sie dann einen Operator sowie ein Datum und eine Uhrzeit aus.

AWS CLI

Wenn Sie alle beschreiben AMIs, hängen die Ergebnisse davon ab, ob Sie ein AMI-Benutzer oder der AMI-Besitzer sind.

- AMI-Benutzer — Wenn Sie alle beschreiben, werden standardmäßig veraltete Versionen ausgeschlossen AMIs, AMIs die zwar mit Ihnen geteilt werden, Ihnen aber nicht gehören. Um veraltete Versionen AMIs in die Ergebnisse aufzunehmen, geben Sie die Option an. `--include-deprecated`
- AMI-Besitzer — Wenn Sie alles beschreiben AMIs, sind alle AMIs Ihre Besitztümer, auch veraltete AMIs, enthalten. Sie können veraltete Dateien, die Sie besitzen, nicht ausschließen AMIs , indem Sie die Option verwenden. `--no-include-deprecated`

Um bei der Beschreibung von „Alle“ für ein Konto die Option „veraltet AMIs “ einzubeziehen AMIs

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images
    --owners 123456789012 \
    --include-deprecated
```

Um den veralteten AMIs Code für Ihr Konto zu beschreiben

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners self \
    --query "Images[?DeprecationTime!=null].ImageId" \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ami-0abcdef1234567890
```

Veralterungsdatum eines AMI beschreiben

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-images. Wenn `DeprecationTime` es in der Ausgabe nicht vorhanden ist, ist das AMI nicht veraltet oder wird zu einem future Zeitpunkt nicht mehr unterstützt.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].DeprecationTime \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2025-05-01T00:00:00.000Z
```

PowerShell

Um die veralteten Versionen für Ihr Konto aufzulisten AMIs

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2Image.

```
(Get-EC2Image -Owner self | Where-Object {$_.DeprecationTime -ne $null}).ImageId
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ami-0abcdef1234567890
```

Veralterungsdatum eines AMI beschreiben

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2Image. Wenn `DeprecationTime` es in der Ausgabe nicht vorhanden ist, ist das AMI nicht veraltet oder wird zu einem future Zeitpunkt nicht mehr unterstützt.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).DeprecationTime
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2025-05-01T00:00:00.000Z
```

Aufhebung der AMI-Veraltung

Sie können die Verfallsdatum eines AMI stornieren, wodurch Datum und Uhrzeit des Verfalls entfernt werden. Sie müssen der AMI-Besitzer sein, um dieses Verfahren durchführen zu können.

Console

Veralterung eines AMI abbrechen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigator AMIs.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Owned by me (In meinem Besitz) aus.
4. Wählen Sie das AMI und dann Actions (Aktionen), Manage AMI Deprecation (AMI-Veralterung verwalten) aus. Sie können mehrere auswählen AMIs , um die Einstellung mehrerer AMIs gleichzeitig aufzuheben.
5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren und wählen Sie dann Speichern aus.

AWS CLI

Veralterung eines AMI abbrechen

Verwenden Sie den folgenden disable-image-deprecation-Befehl.

```
aws ec2 disable-image-deprecation --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Veralterung eines AMI abbrechen

Verwenden Sie das Cmdlet Disable-EC2ImageDeprecation.

```
Disable-EC2ImageDeprecation -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Ein EC2 Amazon-AMI deaktivieren

Sie können ein AMI deaktivieren, um zu verhindern, dass es für Instance-Starts verwendet wird. Sie können keine neuen Instances von einem deaktivierten AMI aus starten. Sie können ein deaktiviertes AMI erneut aktivieren, sodass es wieder für Instance-Starts verwendet werden kann.

Sie können sowohl privat als auch öffentlich deaktivieren AMIs.

Um die Speicherkosten für deaktivierte EBS-gestützte AMIs Geräte zu senken, die selten genutzt werden, aber langfristig aufbewahrt werden müssen, können Sie die zugehörigen Snapshots

archivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Snapshots archivieren im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- So funktioniert die AMI-Deaktivierung
- Kosten
- Voraussetzungen
- Erforderliche IAM-Berechtigungen
- Deaktivieren eines AMIs
- Beschreiben Sie deaktiviert AMIs
- Ein deaktiviertes AMI erneut aktivieren

So funktioniert die AMI-Deaktivierung

> **Warning**
>
> Durch die Deaktivierung eines AMI werden alle Startberechtigungen entfernt.

Wenn ein AMI deaktiviert ist:

- Der Status des AMI ändert sich zu `disabled`.
- Ein deaktiviertes AMI kann nicht freigegeben werden. Wenn ein AMI öffentlich war oder zuvor freigegeben wurde, wird es privat gemacht. Wenn ein AMI mit einer AWS-Konto Organisation oder Organisationseinheit geteilt wurde, verlieren diese den Zugriff auf das deaktivierte AMI.
- Ein deaktiviertes AMI erscheint nicht in DescribeImagesAPI-Aufrufe sind standardmäßig.
- Ein deaktiviertes AMI wird nicht unter dem Konsolenfilter Owned by me angezeigt. Verwenden Sie den Konsolenfilter Deaktivierte Bilder AMIs, um nach Deaktivierten Bildern zu suchen.
- Ein deaktiviertes AMI ist nicht verfügbar, um Instance-Starts in der EC2 Konsole auszuwählen. Ein deaktiviertes AMI wird beispielsweise nicht im AMI-Katalog im Launch Instance Wizard oder beim Erstellen einer Startvorlage angezeigt.
- Startdienste, wie Startvorlagen und Auto Scaling Scaling-Gruppen, können weiterhin auf Deaktivierte verweisen AMIs. Nachfolgende Instance-Starts von einem deaktivierten AMI aus schlagen fehl. Wir empfehlen daher, Startvorlagen und Auto Scaling Scaling-Gruppen so zu aktualisieren, dass sie AMIs nur als Referenz verfügbar sind.

- EC2 Instances, die zuvor mit einem AMI gestartet wurden, das anschließend deaktiviert wurde, sind nicht betroffen und können gestoppt, gestartet und neu gestartet werden.
- Sie können keine Snapshots löschen, die mit „Deaktiviert“ verknüpft sind. AMIs Der Versuch, einen zugehörigen Snapshot zu löschen, führt zu dem `snapshot is currently in use`-Fehler.

Wenn ein AMI wieder aktiviert wird:

- Der Status des AMI ändert sich auf `available` und es kann zum Starten von Instances verwendet werden.
- Das AMI kann gemeinsam genutzt werden.
- AWS-Konten, Organisationen und Organisationseinheiten, die den Zugriff auf das AMI verloren haben, als es deaktiviert wurde, erhalten nicht automatisch wieder Zugriff, aber das AMI kann wieder mit ihnen geteilt werden.

Kosten

Wenn Sie ein AMI deaktivieren, wird das AMI nicht gelöscht. Wenn es sich bei dem AMI um ein EBS-gestütztes AMI handelt, zahlen Sie weiterhin für die EBS-Snapshots des AMI. Wenn Sie das AMI behalten möchten, können Sie möglicherweise Ihre Speicherkosten senken, indem Sie die Snapshots archivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Snapshots archivieren im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch. Wenn Sie das AMI und seine Snapshots nicht behalten möchten, müssen Sie das AMI abmelden und die Snapshots löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufheben der Registrierung eines AMI.

Voraussetzungen

Um ein AMI zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren, müssen Sie das AMI besitzen.

Erforderliche IAM-Berechtigungen

Sie benötigen die folgenden IAM-Berechtigungen, um ein AMI zu deaktivieren und erneut zu aktivieren:

- `ec2:DisableImage`
- `ec2:EnableImage`

Deaktivieren eines AMIs

Sie können ein AMI deaktivieren, indem Sie die EC2 Konsole oder die AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden. Sie müssen der AMI-Besitzer sein, um dieses Verfahren durchführen zu können.

Console

So deaktivieren Sie ein AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option AMIs aus.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Owned by me (In meinem Besitz) aus.
4. Wählen Sie das AMI aus, dann Aktionen und anschließend AMI deaktivieren. Sie können mehrere auswählen AMIs , um sie gleichzeitig zu deaktivieren.
5. Wählen Sie im Fenster AMI deaktivieren die Option AMI deaktivieren aus.

AWS CLI

So deaktivieren Sie ein AMI

Verwenden Sie Folgendes disable-imageBefehl.

```
aws ec2 disable-image --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

So deaktivieren Sie ein AMI

Verwenden Sie das Disable-EC2ImageCmdlet.

```
Disable-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Beschreiben Sie deaktiviert AMIs

Sie können die Anzeige deaktiviert AMIs in der EC2 Konsole und mithilfe von anzeigen AWS CLI.

Sie müssen der AMI-Besitzer sein, um die Anzeige deaktiviert zu haben AMIs. Deaktivierte AMIs Benutzer werden als privat eingestuft. Sie können deaktivierte Inhalte also nicht aufrufen, AMIs wenn Sie nicht der Besitzer sind.

Console

Zur Ansicht „Deaktiviert“ AMIs

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option AMIs aus.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Deaktivierte Images aus.



AWS CLI

Wenn Sie alle AMIs beschreiben, AMIs sind die Deaktivierten standardmäßig nicht in den Ergebnissen enthalten. Um Deaktivierte AMIs in die Ergebnisse einzubeziehen, geben Sie die `--include-disabled` Option an. Das `State` Feld für ein AMI ist`disabled`, wenn das AMI deaktiviert ist.

Soll AMIs bei der Beschreibung aller AMIs für ein Konto die Option „deaktiviert“ angegeben werden

Verwenden Sie Folgendes describe-imagesBefehl.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners 123456789012 \
    --include-disabled
```

Um die Deaktivierten AMIs für Ihr Konto aufzulisten

Verwenden Sie Folgendes describe-imagesBefehl.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners self \
    --include-disabled \
    --filters Name=state,Values=disabled \
    --query Images[].ImageId \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ami-0abcdef1234567890
```

Um den Status eines AMI zu beschreiben

Verwenden Sie Folgendes describe-imagesBefehl. Wenn `DeprecationTime` es in der Ausgabe nicht vorhanden ist, ist das AMI nicht veraltet oder wird zu einem future Zeitpunkt nicht mehr unterstützt.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].State \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
disabled
```

PowerShell

Wenn Sie alle beschreiben, AMIs sind die deaktivierten AMIs Elemente standardmäßig nicht in den Ergebnissen enthalten. Um Deaktivierte AMIs in die Ergebnisse aufzunehmen, geben Sie den `-IncludeDisabled` Parameter an. Das `State` Feld für ein AMI ist`disabled`, wenn das AMI deaktiviert ist.

Um die Deaktivierten AMIs für Ihr Konto aufzulisten

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
(Get-EC2Image `
```

```
    -Owner self `
    -IncludeDisabled $true | Where-Object {$_.State -eq "disabled"}).ImageId
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ami-0abcdef1234567890
```

Um den Status eines AMI zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).State.Value
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
disabled
```

Ein deaktiviertes AMI erneut aktivieren

Sie können ein zuvor deaktiviertes AMI reaktivieren. Sie müssen der AMI-Besitzer sein, um dieses Verfahren durchführen zu können.

Console

So reaktivieren Sie ein zuvor deaktiviertes AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option AMIs aus.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Deaktivierte Images aus.
4. Wählen Sie das AMI aus, dann Aktionen und anschließend AMI aktivieren. Sie können mehrere auswählen AMIs , um mehrere gleichzeitig wieder zu aktivieren. AMIs
5. Wählen Sie im Fenster AMI aktivieren die Option Aktivieren aus.

AWS CLI

So reaktivieren Sie ein zuvor deaktiviertes AMI

Verwenden Sie Folgendes enable-imageBefehl.

```
aws ec2 enable-image --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

So reaktivieren Sie ein zuvor deaktiviertes AMI

Verwenden Sie das Enable-EC2ImageCmdlet.

```
Enable-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Ein Amazon AMI abmelden EC2

Wenn Sie ein AMI abmelden, löscht Amazon es EC2 dauerhaft. Nachdem Sie ein AMI abgemeldet haben, können Sie es nicht mehr verwenden, um neue Instances zu starten. Sie können die Registrierung eines AMI aufheben, wenn Sie es nicht mehr verwenden.

Zum Schutz vor versehentlicher oder böswilliger Aufhebung der Registrierung eines AMI können Sie den Aufhebungsschutz aktivieren. Wenn Sie die Registrierung eines EBS-gesicherten AMI versehentlich aufheben, können Sie es nur dann über den Papierkorb wiederherstellen, wenn Sie es innerhalb des zulässigen Zeitraums wiederherstellen, bevor es endgültig gelöscht wird.

Wenn Sie ein AMI deregistrieren, können Sie optional die zugehörigen Snapshots gleichzeitig löschen. Wenn ein Snapshot jedoch mehreren zugeordnet ist AMIs, wird er nicht gelöscht, auch wenn er zum Löschen angegeben wurde, obwohl das AMI trotzdem deregistriert wird. Für alle Snapshots, die nicht gelöscht werden, fallen weiterhin Speicherkosten an.

Die Aufhebung der Registrierung eines AMI hat keine Auswirkungen auf Instances, die über das AMI gestartet wurden. Sie können diese Instances weiter verwenden. Standardmäßig hat die Deregistrierung eines AMI auch keine Auswirkungen auf Snapshots, die während des AMI-Erstellungsprozesses erstellt wurden. Für Sie fallen weiterhin Nutzungskosten für diese Instances und Speicherkosten für den Snapshot an. Um unnötige Kosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen daher, alle Instances zu beenden und Snapshots, die nicht gebraucht werden, zu löschen. Sie können die Snapshots entweder automatisch während der Abmeldung oder manuell nach der Abmeldung löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Vermeiden Sie Kosten, die durch ungenutzte Ressourcen entstehen.

Für Instances, die von einem AMI gestartet wurden, das anschließend deregistriert wurde, können Sie mit dem Befehl dennoch einige allgemeine Informationen über das AMI anzeigen. `describe-instance-image-metadata` AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter describe-instance-image-metadata.

Inhalt

- Überlegungen
- Aufheben der Registrierung eines AMI
- Vermeiden Sie Kosten, die durch ungenutzte Ressourcen entstehen
- Ein EC2 Amazon-AMI vor der Abmeldung schützen

Überlegungen

- Sie können ein AMI, das nicht Ihrem Konto gehört, nicht abmelden.
- Sie können Amazon nicht verwenden EC2 , um ein vom Service verwaltetes AMI abzumelden. AWS Backup Verwenden Sie stattdessen, AWS Backup um die entsprechenden Wiederherstellungspunkte im Backup-Tresor zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen von Backups im AWS Backup Entwickler-Leitfaden.

Aufheben der Registrierung eines AMI

Sie können die Registrierung von EBS-gestützt AMIs und Instance-Speicher-Backed aufheben. AMIs Bei AMIs EBS-gestützten Snapshots können Sie optional die zugehörigen Snapshots gleichzeitig löschen. Wenn ein Snapshot jedoch mit einem anderen verknüpft ist AMIs, wird er nicht gelöscht, auch wenn er zum Löschen angegeben wurde.

Console

So heben Sie die Registrierung eines AMI auf

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Owned by me aus, um Ihre verfügbaren Bilder aufzulisten AMIs, oder wählen Sie Deaktivierte Bilder, um Ihre deaktivierten Bilder aufzulisten AMIs.
4. Wählen Sie das AMI für die Aufhebung der Registrierung.
5. Wählen Sie Aktionen, AMI abmelden aus.

6. (Optional) Um die zugehörigen Schnappschüsse bei der Abmeldung zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zugeordnete Schnappschüsse löschen.

   > **Note**
   >
   > Wenn ein Snapshot mit einem anderen verknüpft ist AMIs, wird er nicht gelöscht, auch wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

7. Wählen Sie Deregister AMI.

   Es kann einige Minuten dauern, bis die Konsole das AMI aus der Liste entfernt. Wählen Sie Refresh (Aktualisieren) aus, um den Status zu aktualisieren.

AWS CLI

So heben Sie die Registrierung eines AMI auf

Verwenden Sie den folgenden Befehl deregister-image.

```
aws ec2 deregister-image --image-id ami-0abcdef1234567890
```

Um ein AMI zu deregistrieren und die zugehörigen Snapshots zu löschen

Verwenden Sie den folgenden Befehl deregister-image und geben Sie den Parameter an. `--delete-associated-snapshots` Beachten Sie, dass ein Snapshot, wenn er mit einem anderen verknüpft ist AMIs, nicht gelöscht wird, auch wenn Sie diesen Parameter angeben.

```
aws ec2 deregister-image \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --delete-associated-snapshots
```

PowerShell

So heben Sie die Registrierung eines AMI auf

Verwenden Sie das Unregister-EC2ImageCmdlet.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Um ein AMI zu deregistrieren und die zugehörigen Snapshots zu löschen

Verwenden Sie das Unregister-EC2ImageCmdlet und geben Sie den Parameter an. `-DeleteAssociatedSnapshots` Beachten Sie, dass ein Snapshot, der mit einem anderen verknüpft ist AMIs, nicht gelöscht wird, auch wenn Sie diesen Parameter angeben.

```
Unregister-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -DeleteAssociatedSnapshots
```

Vermeiden Sie Kosten, die durch ungenutzte Ressourcen entstehen

Durch die Deregistrierung eines AMI werden standardmäßig nicht alle Ressourcen gelöscht, die dem AMI zugeordnet sind. Zu diesen Ressourcen gehören die Snapshots für EBS-gestützte Dateien AMIs und die Dateien in Amazon S3, die beispielsweise im Speicher gesichert wurden. AMIs Wenn Sie ein AMI abmelden, werden auch keine Instances, die von dem AMI gestartet werden, beendet oder gestoppt.

Es fallen weiterhin Kosten für das Speichern der Snapshots und Dateien an, und es fallen Kosten für alle laufenden Instances an.

Um diese Art von unnötigen Kosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, alle nicht benötigten Ressourcen zu löschen.

EBS-gestützt AMIs

- Löschen Sie die zugehörigen Snapshots, während Sie das AMI deregistrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aufheben der Registrierung eines AMI.
- Wenn Sie ein AMI deregistrieren, ohne die zugehörigen Snaphots zu löschen, können Sie die Snapshots manuell löschen. Der Snapshot des Instance-Root-Volumes, der während der AMI-Erstellung erstellt wurde, hat das folgende Beschreibungsformat:

  ```
  Created by CreateImage(i-1234567890abcdef0) for ami-0abcdef1234567890
  ```

- Wenn Sie die Instances, die über das AMI gestartet wurden, nicht mehr benötigen, können Sie sie beenden oder beenden. Um die Instances aufzulisten, filtern Sie nach der ID des AMI.

Instance wird im Speicher gesichert AMIs

- Löschen Sie das Bundle in Amazon S3 wie folgt mit dem Befehl ec2-delete-bundle (AMI-Tools).

- Wenn der Amazon S3 S3-Bucket nach dem Löschen des Bundles leer ist und Sie diesen Bucket nicht mehr verwenden können, können Sie den Bucket löschen.
- Wenn Sie die Instances, die über das AMI gestartet wurden, nicht mehr benötigen, können Sie sie beenden. Um die Instances aufzulisten, filtern Sie nach der ID des AMI.

Ein EC2 Amazon-AMI vor der Abmeldung schützen

Sie können den Abmeldeschutz für ein AMI aktivieren, um ein versehentliches oder böswilliges Löschen zu verhindern. Wenn Sie den Abmeldeschutz aktivieren, kann das AMI von keinem Benutzer abgemeldet werden, unabhängig von dessen IAM-Berechtigungen. Wenn Sie das AMI abmelden möchten, müssen Sie zuerst den Abmeldeschutz für das AMI deaktivieren.

Wenn Sie den Abmeldeschutz für ein AMI aktivieren, haben Sie die Möglichkeit, eine 24-stündige Ruhephase einzuplanen. Diese Ruhephase ist die Zeit, in der der Abmeldeschutz auch nach dem Ausschalten aktiv bleibt. Während dieser Ruhephase kann das AMI nicht abgemeldet werden. Nach Ablauf der Ruhephase kann die Registrierung des AMI aufgehoben werden.

Der Abmeldeschutz ist standardmäßig für alle vorhandenen und neuen Geräte deaktiviert. AMIs

Abmeldeschutz einschalten

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um den Abmeldeschutz einzuschalten.

Console

Um den Abmeldeschutz zu aktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Owned by me aus, um Ihre verfügbaren Bilder aufzulisten AMIs, oder wählen Sie Deaktivierte Bilder, um Ihre deaktivierten Bilder aufzulisten AMIs.
4. Wählen Sie das AMI aus, für das Sie den Abmeldeschutz aktivieren möchten, und klicken Sie dann auf Aktionen, AMI-Abmeldeschutz verwalten.
5. Im Dialogfeld AMI-Abmeldeschutz verwalten können Sie den Abmeldeschutz mit oder ohne Ruhephase aktivieren. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   - Mit einer Ruhephase von 24 Stunden aktivieren – Bei einer Abklingzeit kann das AMI 24 Stunden lang nicht abgemeldet werden, wenn der Abmeldeschutz ausgeschaltet ist.

- Ohne Ruhephase aktivieren – Ohne Abklingzeit kann das AMI sofort abgemeldet werden, wenn der Abmeldeschutz ausgeschaltet ist.

6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um den Abmeldeschutz zu aktivieren

Verwenden Sie den enable-image-deregistration-protection-Befehl. Um die optionale Abklingzeit zu aktivieren, fügen Sie die Option hinzu. `--with-cooldown`

```
aws ec2 enable-image-deregistration-protection \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --with-cooldown
```

PowerShell

Um den Abmeldeschutz zu aktivieren

Verwenden Sie das Cmdlet Enable-EC2ImageDeregistrationProtection. Um die optionale Abklingzeit zu aktivieren, setzen Sie den `-WithCooldown` Parameter auf. `true`

```
Enable-EC2ImageDeregistrationProtection `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -WithCooldown $true
```

Abmeldeschutz ausschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um den Abmeldeschutz zu auszuschalten.

Wenn Sie bei der Aktivierung des Abmeldeschutzes für das AMI eine 24-stündige Ruhephase gewählt haben, können Sie das AMI nicht sofort abmelden, wenn Sie den Abmeldeschutz ausschalten. Diese 24-stündige Ruhephase ist die Zeit, in der der Abmeldeschutz auch nach dem Ausschalten aktiv bleibt. Während dieser Ruhephase kann das AMI nicht abgemeldet werden. Nach Ablauf der Ruhephase kann die Registrierung des AMI aufgehoben werden.

Console

Um den Abmeldeschutz zu deaktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie in der Filterleiste Owned by me aus, um Ihre verfügbaren Bilder aufzulisten AMIs, oder wählen Sie Deaktivierte Bilder, um Ihre deaktivierten Bilder aufzulisten AMIs.
4. Wählen Sie das AMI aus, für das Sie den Abmeldeschutz zu deaktivieren wollen, und wählen Sie dann Aktionen, AMI-Abmeldeschutz verwalten aus.
5. Wählen Sie im Dialogfeld AMI-Abmeldeschutz verwalten die Option Deaktivieren aus.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um den Abmeldeschutz zu deaktivieren

Verwenden Sie den disable-image-deregistration-protection-Befehl.

```
aws ec2 disable-image-deregistration-protection --image-id ami-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Um den Abmeldeschutz zu deaktivieren

Verwenden Sie das Cmdlet Disable-EC2ImageDeregistrationProtection.

```
Disable-EC2ImageDeregistrationProtection -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Instance-Startverhalten mit EC2 Amazon-Startmodi

Wenn ein Computer hochfährt, ist die erste Software, die er ausführt, für die Initialisierung der Plattform und die Bereitstellung einer Schnittstelle für das Betriebssystem zur Durchführung plattformspezifischer Vorgänge verantwortlich.

In Amazon EC2 werden zwei Varianten der Boot-Modus-Software unterstützt: Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) und Legacy BIOS.

Mögliche Startmodus-Parameter für ein AMI

Ein AMI kann einen der folgenden Werte für den Startmodus-Parameter annehmen: `uefi`, `legacy-bios` oder `uefi-preferred`. Der AMI-Startmodus-Parameter ist optional. Denn AMIs ohne Startmodus-Parameter AMIs verwenden die von diesen aus gestarteten Instances den Standard-Startmodus-Wert des Instance-Typs.

Der Zweck des AMI-Startmodus-Parameters

Der AMI-Startmodus-Parameter signalisiert Amazon EC2 , welcher Startmodus beim Starten einer Instance verwendet werden soll. Wenn der Startmodus-Parameter auf gesetzt ist, wird EC2 versuchtuefi, die Instance auf UEFI zu starten. Wenn das Betriebssystem nicht für die Verwendung von UEFI konfiguriert ist, wird die Instance nicht erfolgreich gestartet.

UEFI-Bevorzugt-Startmodus-Parameter

Mithilfe des `uefi-preferred` Startmodus-Parameters können Sie festlegen AMIs , dass sowohl UEFI als auch Legacy-BIOS unterstützt werden. Wenn der Startmodus-Parameter auf `uefi-preferred` festgelegt ist und der Instance-Typ UEFI unterstützt, wird die Instance auf UEFI gestartet. Wenn der Instance-Typ UEFI nicht unterstützt, wird die Instance auf Legacy-BIOS gestartet.

> **Warning**
>
> Einige Features, wie UEFI Secure Boot, sind nur auf Instances verfügbar, die auf UEFI gestartet werden. Wenn Sie den `uefi-preferred`-AMI-Startmodus-Parameter mit einem Instance-Typ verwenden, der UEFI nicht unterstützt, wird die Instance als Legacy-BIOS gestartet und das UEFI-abhängige Feature wird deaktiviert. Wenn Sie auf die Verfügbarkeit eines UEFI-abhängigen Features angewiesen sind, setzen Sie Ihren AMI-Startmodus-Parameter auf `uefi`.

Standard-Startmodi für Instance-Typen

- Instance-Typen für Graviton: UEFI
- Instance-Typen für Intel und AMD: Legacy-System BIOS

Zonenunterstützung

UEFI-Boot wird in Wavelength Zones oder AWS Outposts nicht unterstützt.

Themen zu Startmodus

- Voraussetzungen für den Start einer EC2 Instanz im UEFI-Boot-Modus
- Ermitteln Sie den Startmodus-Parameter eines Amazon EC2 AMI
- Ermitteln Sie die unterstützten Startmodi eines EC2 Instance-Typs
- Ermitteln Sie den Startmodus einer Instanz EC2
- Ermitteln Sie den Startmodus des Betriebssystems für Ihre Instanz EC2
- Stellen Sie den Startmodus eines Amazon EC2 AMI ein
- UEFI-Variablen für Amazon-Instances EC2
- UEFI Secure Boot für Amazon-Instances EC2

Voraussetzungen für den Start einer EC2 Instanz im UEFI-Boot-Modus

Der Bootmodus der Instance wird durch die Konfiguration des AMI, das darin enthaltene Betriebssystem und den Instance-Typ bestimmt. Um eine Instance im UEFI-Boot-Modus zu starten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen.

AMI

Das AMI muss für UEFI wie folgt konfiguriert sein:

- Betriebssystem – Das im AMI enthaltene Betriebssystem muss für die Verwendung von UEFI konfiguriert sein, andernfalls wird der Start der Instance fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Ermitteln Sie den Startmodus des Betriebssystems für Ihre Instanz EC2 .
- AMI-Startmodus-Parameter – Der Startmodus-Parameter des AMI muss auf `uefi` oder `uefi-preferred` eingestellt sein. Weitere Informationen finden Sie unter Ermitteln Sie den Startmodus-Parameter eines Amazon EC2 AMI.

Linux — Die folgenden Linux-Betriebssysteme AMIs unterstützen UEFI:

- Amazon Linux 2023
- Amazon Linux 2 (nur Graviton-Instance-Typen)

Für andere AMIs Linux-Versionen müssen Sie das AMI konfigurieren, das AMI über VM Import/Export importieren oder das AMI über importieren. CloudEndure

Windows — Die folgenden Windows AMIs unterstützen UEFI:

- Windows_Server-2025-* (außer mit dem Namenspräfix) AMIs `BIOS-`
- TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base

- TPM-Windows_Server-2022-English-Core-Base
- TPM-Windows_Server-2019-English-Full-Base
- TPM-Windows_Server-2019-English-Core-Base
- TPM-Windows_Server-2016-English-Full-Base
- TPM-Windows_Server-2016-English-Core-Base

Instance-Typ

Alle auf dem AWS Nitro System aufgebauten Instanzen unterstützen sowohl UEFI als auch Legacy-BIOS, mit Ausnahme der folgenden: Bare-Metal-Instances, G4ad, P4, u-3tb1, u-6tb1 DL1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1, u-24tb1 und. VT1 Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Instance-Typ Startmodus”.

Die folgende Tabelle zeigt, dass der Startmodus einer Instance (angezeigt in der Spalte Resultierender Startmodus der Instance) durch eine Kombination aus dem Startmodus-Parameter des AMI (Spalte 1), der Startmodus-Konfiguration des im AMI enthaltenen Betriebssystems (Spalte 2) und der Startmodus-Unterstützung des Instance-Typs (Spalte 3) bestimmt wird.

AMI-Startmodus-Parameter	Startmodus-Konfiguration des Betriebssystems	Instance-Typ Startmodus-Unterstützung	Resultierender Startmodus der Instance
UEFI	UEFI	UEFI	UEFI
Legacy BIOS	Legacy BIOS	Legacy BIOS	Legacy BIOS
UEFI Preferred	UEFI	UEFI	UEFI
UEFI Preferred	UEFI	UEFI und Legacy BIOS	UEFI
UEFI Preferred	Legacy BIOS	Legacy BIOS	Legacy BIOS
UEFI Preferred	Legacy BIOS	UEFI und Legacy BIOS	Legacy BIOS
Kein Startmodus angegeben – ARM	UEFI	UEFI	UEFI

AMI-Startmodus-Parameter	Startmodus-Konfiguration des Betriebssystems	Instance-Typ Startmodus-Unterstützung	Resultierender Startmodus der Instance
Kein Startmodus angegeben – x86	Legacy BIOS	UEFI und Legacy BIOS	Legacy BIOS

Ermitteln Sie den Startmodus-Parameter eines Amazon EC2 AMI

Der AMI-Startmodus-Parameter ist optional. Ein AMI kann einen der folgenden Werte für den Startmodus-Parameter annehmen: `uefi`, `legacy-bios` oder `uefi-preferred`.

Einige haben AMIs keinen Startmodus-Parameter. Wenn ein AMI keinen Startmodus-Parameter hat, verwenden die Instances, die von diesem AMI gestartet werden, den Standardwert des Instance-Typs, der `uefi` für Graviton und `legacy-bios` für alle Intel- und AMD-Instance-Typen ist.

Console

So ermitteln Sie den Startmodus-Parameter eines AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich das AMI aus AMIs, und wählen Sie es dann aus.
3. Überprüfen Sie das Feld Startmodus.
   - Ein Wert von uefi gibt an, dass das AMI UEFI unterstützt.
   - Ein Wert von uefi-preferred gibt an, dass das AMI sowohl UEFI als auch Legacy BIOS unterstützt.
   - Wenn kein Wert vorhanden ist, verwenden die über das AMI gestarteten Instances den Standardwert des Instance-Typs.

So ermitteln Sie den Startmodus-Parameter eines AMI beim Starten einer Instance

Wenn Sie eine Instance mit dem Launch Instance Wizard starten, überprüfen Sie bei der Auswahl eines AMI das Feld Startmodus. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image).

AWS CLI

So ermitteln Sie den Startmodus-Parameter eines AMI

Verwenden Sie den Befehl describe-images, um den Startmodus eines AMI zu bestimmen.

```
aws ec2 describe-images \
    --region us-east-1 \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].BootMode \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
uefi
```

In der Ausgabe `uefi` gibt der Wert von an, dass das AMI UEFI unterstützt. Ein Wert von `uefi-preferred` gibt an, dass das AMI sowohl UEFI als auch Legacy BIOS unterstützt. Wenn kein Wert vorhanden ist, verwenden die über das AMI gestarteten Instances den Standardwert des Instance-Typs.

PowerShell

So ermitteln Sie den Startmodus-Parameter eines AMI

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet, um den Startmodus eines AMI zu ermitteln.

```
Get-EC2Image -Region us-east-1 `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | Format-List Name, BootMode, TpmSupport
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Name       : TPM-Windows_Server-2016-English-Full-Base-2023.05.10
BootMode   : uefi
TpmSupport : v2.0
```

In der Ausgabe `BootMode` gibt der Wert von den Startmodus des AMI an. Ein Wert von `uefi` gibt an, dass das AMI UEFI unterstützt. Ein Wert von `uefi-preferred` gibt an, dass das AMI sowohl UEFI als auch Legacy BIOS unterstützt. Wenn kein Wert vorhanden ist, verwenden die über das AMI gestarteten Instances den Standardwert des Instance-Typs.

Ermitteln Sie die unterstützten Startmodi eines EC2 Instance-Typs

Sie können die unterstützten Startmodi eines Instance-Typs ermitteln.

Die EC2 Amazon-Konsole zeigt die unterstützten Startmodi eines Instance-Typs nicht an.

AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl describe-instance-types, um die unterstützten Startmodi eines Instance-Typs zu ermitteln. Der `--query`-Parameter filtert die Ausgabe so, dass nur die unterstützten Bootmodi zurückgegeben werden.

Das folgende Beispiel zeigt, dass der angegebene Instance-Typ sowohl den UEFI- als auch den Legacy-BIOS-Startmodus unterstützt.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types m5.2xlarge \
    --query "InstanceTypes[*].SupportedBootModes"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    [
        "legacy-bios",
        "uefi"
    ]
]
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass `t2.xlarge` nur Legacy BIOS unterstützt.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.xlarge \
    --query "InstanceTypes[*].SupportedBootModes"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    [
        "legacy-bios"
    ]
```

```
]
```

PowerShell

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTypeCmdlet, um die unterstützten Startmodi eines Instance-Typs zu ermitteln.

Das folgende Beispiel zeigt, dass `m5.2xlarge` sowohl den Startmodus UEFI als auch den Startmodus Legacy-System BIOS unterstützt.

```
Get-EC2InstanceType -InstanceType m5.2xlarge | Format-List InstanceType,
 SupportedBootModes
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InstanceType       : m5.2xlarge
SupportedBootModes : {legacy-bios, uefi}
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass `t2.xlarge` nur Legacy BIOS unterstützt.

```
Get-EC2InstanceType -InstanceType t2.xlarge | Format-List InstanceType,
 SupportedBootModes
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InstanceType       : t2.xlarge
SupportedBootModes : {legacy-bios}
```

So bestimmen Sie die Instance-Typen, die UEFI unterstützen

Sie können die Instanztypen ermitteln, die UEFI unterstützen. Die EC2 Amazon-Konsole zeigt die UEFI-Unterstützung eines Instance-Typs nicht an.

AWS CLI

Die verfügbaren Instance-Typen variieren je nach AWS-Region. Verwenden Sie den Befehl, um die verfügbaren Instance-Typen zu sehen, die UEFI in einer Region unterstützen. describe-instance-types Schließen Sie den Parameter `--filters` ein, um die Ergebnisse auf die

Instance-Typen zu beschränken, die UEFI unterstützen, und den Parameter `--query`, um die Ausgabe auf den Wert von `InstanceType` zu beschränken.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=supported-boot-mode,Values=uefi \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" --output text | sort
```

PowerShell

Die verfügbaren Instance-Typen variieren je nach AWS-Region. Verwenden Sie das Cmdlet, um die verfügbaren Instanztypen anzuzeigen, die Get-EC2InstanceTypeUEFI in einer Region unterstützen.

```
Get-EC2InstanceType | `
 Where-Object {$_.SupportedBootModes -Contains "uefi"} | `
 Sort-Object InstanceType | `
 Format-Table InstanceType -GroupBy CurrentGeneration
```

So bestimmen Sie die Instance-Typen, die UEFI Secure Boot unterstützen und nichtflüchtige Variablen beibehalten

Bare-Metal-Instances unterstützen kein UEFI Secure Boot und keine nicht-flüchtigen Variablen, daher werden sie in diesen Beispielen nicht mit ausgegeben. Informationen zu UEFI Secure Boot finden Sie unter UEFI Secure Boot für Amazon-Instances EC2 .

AWS CLI

Verwenden Sie den describe-instance-typesBefehl und schließen Sie die Bare-Metal-Instances von der Ausgabe aus.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=supported-boot-mode,Values=uefi Name=bare-metal,Values=false \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTypeCmdlet und schließen Sie die Bare-Metal-Instanzen von der Ausgabe aus.

```
Get-EC2InstanceType | `
    Where-Object { `
        $_.SupportedBootModes -Contains "uefi" -and `
        $_.BareMetal -eq $False
        } | `
    Sort-Object InstanceType  | `
    Format-Table InstanceType, SupportedBootModes, BareMetal, `
        @{Name="SupportedArchitectures";
 Expression={$_.ProcessorInfo.SupportedArchitectures}}
```

Ermitteln Sie den Startmodus einer Instanz EC2

Der Startmodus einer Instance wird im Feld Startmodus in der EC2 Amazon-Konsole und durch den `currentInstanceBootMode` Parameter in der angezeigt AWS CLI.

Wenn eine Instance gestartet wird, wird der Wert für ihren Startmodus-Parameter wie folgt durch den Wert des Startmodus-Parameters des zum Start verwendeten AMI bestimmt:

- Ein AMI mit dem Startmodus-Parameter `uefi` erstellt eine Instance mit dem `currentInstanceBootMode`-Parameter `uefi`.
- Ein AMI mit dem Startmodus-Parameter `legacy-bios` erstellt eine Instance mit dem `currentInstanceBootMode`-Parameter `legacy-bios`.
- Ein AMI mit dem Startmodus-Parameter `uefi-preferred` erstellt eine Instance mit dem `currentInstanceBootMode`-Parameter `uefi`, wenn der Instance-Typ UEFI unterstützt; andernfalls erstellt es eine Instance mit einem `currentInstanceBootMode`-Parameter von `legacy-bios`.
- Ein AMI ohne Startmodus-Parameterwert erstellt eine Instance mit einem `currentInstanceBootMode`-Parameterwert, der davon abhängt, ob es sich bei der AMI-Architektur um ARM oder x86 handelt, und vom unterstützten Startmodus des Instance-Typs. Der Standard-Startmodus ist `uefi` für Graviton-Instance-Typen und `legacy-bios` für Intel- und AMD-Instance-Typen.

Console

Um den Startmodus einer Instance zu bestimmen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie anschließend Ihre Instance aus.
3. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Details das Feld Startmodus.

AWS CLI

Um den Startmodus einer Instance zu ermitteln

Verwenden Sie den Befehl describe-instances, um den Startmodus einer Instance zu bestimmen. Sie können auch den Startmodus des AMI bestimmen, das zum Erstellen der Instance verwendet wurde.

```
aws ec2 describe-instances \
    --region us-east-1 \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].BootMode \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
uefi
```

PowerShell

Um den Startmodus einer Instanz zu ermitteln

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet, um den Startmodus einer Instanz zu ermitteln. Sie können auch den Startmodus des AMI bestimmen, das zum Erstellen der Instance verwendet wurde.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances | Format-List BootMode,
 CurrentInstanceBootMode, InstanceType, ImageId
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
BootMode                : uefi
CurrentInstanceBootMode : uefi
InstanceType            : c5a.large
```

```
ImageId                 : ami-0abcdef1234567890
```

Ermitteln Sie den Startmodus des Betriebssystems für Ihre Instanz EC2

Der Startmodus des AMI gibt Amazon EC2 an, welchen Startmodus zum Starten einer Instance verwendet werden soll. Um festzustellen, ob das Betriebssystem Ihrer Instance für UEFI konfiguriert ist, müssen Sie mithilfe von SSH (Linux-Instances) oder RDP (Windows-Intances) eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen.

Verwenden Sie die Anleitung für das Betriebssystem Ihrer Instance.

Linux

Ermitteln des Startmodus des Betriebssystems der Instance

1. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH her.
2. Um den Startmodus des Betriebssystems anzuzeigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   - Führen Sie den folgenden Befehl aus.

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo /usr/sbin/efibootmgr
     ```

     Erwartete Ausgabe einer im UEFI-Startmodus gestarteten Instance

     ```
     BootCurrent: 0001
     Timeout: 0 seconds
     BootOrder: 0000,0001
     Boot0000* UiApp
     Boot0001* UEFI Amazon Elastic Block Store vol-xyz
     ```

   - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob das Verzeichnis `/sys/firmware/efi` vorhanden ist. Dieses Verzeichnis ist nur dann vorhanden, wenn die Instance mit UEFI gestartet wird. Wenn das Verzeichnis nicht vorhanden ist, gibt der Befehl `Legacy BIOS Boot Detected` zurück.

     ```
     [ec2-user ~]$ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "UEFI Boot Detected" || echo
      "Legacy BIOS Boot Detected"
     ```

Erwartete Ausgabe einer im UEFI-Startmodus gestarteten Instance

```
UEFI Boot Detected
```

Erwartete Ausgabe einer im Legacy-System BIOS-Startmodus gestarteten Instance

```
Legacy BIOS Boot Detected
```

- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob EFI in der Ausgabe `dmesg` enthalten ist.

```
[ec2-user ~]$ dmesg | grep -i "EFI"
```

Erwartete Ausgabe einer im UEFI-Startmodus gestarteten Instance

```
[    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
[    0.000000] efi: EFI v2.70 by EDK II
```

Windows

Ermitteln des Startmodus des Betriebssystems der Instance

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP her.
2. Wechseln Sie zu Systeminformationen und überprüfen Sie die Zeile BIOS-Modus.



Stellen Sie den Startmodus eines Amazon EC2 AMI ein

Standardmäßig erbt ein AMI den Startmodus der EC2 Instance, die zur Erstellung des AMI verwendet wurde. Wenn Sie beispielsweise ein AMI aus einer EC2 Instance erstellen, die im Legacy-BIOS ausgeführt wird, ist der Startmodus des neuen AMI`legacy-bios`. Wenn Sie ein AMI aus einer EC2 Instance mit dem Startmodus von erstellen`uefi-preferred`, ist der Startmodus des neuen AMI`uefi-preferred`.

Wenn Sie ein AMI registrieren, können Sie den Startmodus des AMI auf `uefi`legacy-bios, oder einstellen`uefi-preferred`.

Wenn der AMI-Startmodus auf `uefi-preferred` gesetzt ist, startet die Instance wie folgt:

- Bei Instance-Typen, die sowohl UEFI als auch Legacy BIOS unterstützen (z. B. `m5.large`), startet die Instance mit UEFI.
- Bei Instance-Typen, die nur Legacy BIOS unterstützen (z. B. `m4.large`), startet die Instance mit Legacy BIOS.

Wenn Sie den AMI-Startmodus auf `uefi-preferred` einstellen, muss das Betriebssystem die Fähigkeit unterstützen, sowohl UEFI als auch Legacy BIOS zu starten.

Um eine bestehende Legacy-BIOS-basierte Instance in UEFI oder eine bestehende UEFI-basierte Instance in ein Legacy-BIOS zu konvertieren, müssen Sie zuerst das Volume und das Betriebssystem der Instance so ändern, dass sie den ausgewählten Startmodus unterstützen. Erstellen Sie dann einen Snapshot des Volumes. Erstellen Sie abschließend ein AMI aus dem Snapshot.

Überlegungen

- Durch das Festlegen des AMI-Startmodus-Parameters wird das Betriebssystem nicht automatisch für den angegebenen Startmodus konfiguriert. Sie müssen zunächst geeignete Änderungen am Volume und am Betriebssystem der Instance vornehmen, um das Booten im ausgewählten Startmodus zu unterstützen. Andernfalls kann das resultierende AMI nicht verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise eine ältere BIOS-basierte Windows-Instanz in UEFI konvertieren, können Sie das GPT-Tool von Microsoft verwenden, um die Systemfestplatte von MBR in MBR2GPT zu konvertieren. Die erforderlichen Änderungen sind betriebssystemspezifisch. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem.
- Sie können den register-imageBefehl oder das Register-EC2ImageCmdlet nicht verwenden, um ein AMI zu erstellen, das sowohl NitroTPM als auch UEFI Preferred unterstützt.
- Einige Features, wie UEFI Secure Boot, sind nur auf Instances verfügbar, die auf UEFI gestartet werden. Wenn Sie den `uefi-preferred` AMI-Startmodus-Parameter mit einem Instance-Typ verwenden, der UEFI nicht unterstützt, wird die Instance als Legacy-BIOS gestartet und die UEFI-abhängige Funktion ist deaktiviert. Wenn Sie auf die Verfügbarkeit eines UEFI-abhängigen Features angewiesen sind, setzen Sie Ihren AMI-Startmodus-Parameter auf `uefi`.

AWS CLI

So legen Sie den Startmodus eines AMI fest

1. Nehmen Sie entsprechende Änderungen am Volume und am Betriebssystem der Instance vor, um den Start mit dem ausgewählten Startmodus zu unterstützen. Die erforderlichen Änderungen sind betriebssystemspezifisch. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem.

   Warning

   Wenn Sie diesen Schritt nicht ausführen, ist das AMI nicht verwendbar.

2. Um die Volume-ID der Instance zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl describe-instances. Im nächsten Schritt erstellen Sie einen Snapshot des Volumes.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].BlockDeviceMappings
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    [
        {
            "DeviceName": "/dev/xvda",
            "Ebs": {
                "AttachTime": "2024-07-11T01:05:51+00:00",
                "DeleteOnTermination": true,
                "Status": "attached",
                "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0"
            }
        }
    ]
]
```

3. Um einen Snapshot des Volumes zu erstellen, verwenden Sie den Befehl create-snapshot. Verwenden Sie die Volume-ID aus dem vorherigen Schritt.

```
aws ec2 create-snapshot \
    --volume-id vol-01234567890abcdef \
    --description "my snapshot"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Description": "my snapshot",
    "Encrypted": false,
    "OwnerId": "123456789012",
    "Progress": "",
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
    "StartTime": "",
    "State": "pending",
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
```

```
    "VolumeSize": 30,
    "Tags": []
}
```

4. Warten Sie, bis der Status des Snapshots erreicht ist, `completed` bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Um den Status des Snapshots abzurufen, verwenden Sie den describe-snapshotsBefehl mit der Snapshot-ID aus dem vorherigen Schritt.

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --snapshot-ids snap-0abcdef1234567890 \
    --query Snapshots[].State \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
completed
```

5. Verwenden Sie den Befehl register-image, um ein neues AMI zu erstellen. Verwenden Sie den Wert von `SnapshotId` aus der Ausgabe vonCreateSnapshot.

- Um den Startmodus auf UEFI einzustellen, fügen Sie den `--boot-mode` Parameter mit dem Wert von `uefi` hinzu.

```
aws ec2 register-image \
   --description "my image" \
   --name "my-image" \
   --block-device-mappings "DeviceName=/dev/
sda1,Ebs={SnapshotId=snap-0abcdef1234567890,DeleteOnTermination=true}" \
   --root-device-name /dev/sda1 \
   --virtualization-type hvm \
   --ena-support \
   --boot-mode uefi
```

- Um den Startmodus auf einzustellen`uefi-preferred`, setzen Sie den Wert auf `--boot-mode uefi-preferred`

```
aws ec2 register-image \
   --description "my description" \
   --name "my-image" \
   --block-device-mappings "DeviceName=/dev/
sda1,Ebs={SnapshotId=snap-0abcdef1234567890,DeleteOnTermination=true}" \
```

```
    --root-device-name /dev/sda1 \
    --virtualization-type hvm \
    --ena-support \
    --boot-mode uefi-preferred
```

6. (Optional) Verwenden Sie den Befehl, um zu überprüfen, ob das neu erstellte AMI den describe-imagesvon Ihnen angegebenen Startmodus hat.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --query Images[].BootMode \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
uefi
```

PowerShell

So legen Sie den Startmodus eines AMI fest

1. Nehmen Sie entsprechende Änderungen am Volume und am Betriebssystem der Instance vor, um den Start mit dem ausgewählten Startmodus zu unterstützen. Die erforderlichen Änderungen sind betriebssystemspezifisch. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem.

> **Warning**
>
> Wenn Sie diesen Schritt nicht ausführen, ist das AMI nicht verwendbar.

2. Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet, um die Volume-ID der Instance zu ermitteln.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings.Ebs
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
AssociatedResource  :
AttachTime          : 7/11/2024 1:05:51 AM
```

```
DeleteOnTermination : True
Operator            :
Status              : attached
VolumeId            : vol-01234567890abcdef
```

3. Verwenden Sie das Cmdlet, um einen Snapshot des Volumes zu erstellen. New-EC2Snapshot Verwenden Sie die Volume-ID aus dem vorherigen Schritt.

```
New-EC2Snapshot `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -Description "my snapshot"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
AvailabilityZone          :
Description               : my snapshot
Encrypted                 : False
FullSnapshotSizeInBytes   : 0
KmsKeyId                  :
OwnerId                   : 123456789012
RestoreExpiryTime         :
SnapshotId                : snap-0abcdef1234567890
SseType                   :
StartTime                 : 4/25/2025 6:08:59 PM
State                     : pending
StateMessage              :
VolumeId                  : vol-01234567890abcdef
VolumeSize                : 30
```

4. Warten Sie, bis der Status des Snapshots erreicht ist, `completed` bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Um den Status des Snapshots abzurufen, verwenden Sie das Get-EC2SnapshotCmdlet mit der Snapshot-ID aus dem vorherigen Schritt.

```
(Get-EC2Snapshot `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890).State.Value
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
completed
```

5. Verwenden Sie das Register-EC2ImageCmdlet, um ein neues AMI zu erstellen. Verwenden Sie den Wert von `SnapshotId` aus der Ausgabe von. New-EC2Snapshot

   - Um den Startmodus auf UEFI einzustellen, fügen Sie den `-BootMode` Parameter mit dem Wert von `uefi` hinzu.

     ```
     $block = @{SnapshotId=snap-0abcdef1234567890}
     Register-EC2Image `
        -Description "my image" `
        -Name "my-image" `
        -BlockDeviceMapping @{DeviceName="/dev/xvda";Ebs=$block} `
        -RootDeviceName /dev/xvda `
        -EnaSupport $true `
        -BootMode uefi
     ```

   - Um den Startmodus auf einzustellen`uefi-preferred`, setzen Sie den Wert auf `-BootMode uefi-preferred`

     ```
     $block = @{SnapshotId=snap-0abcdef1234567890}
     Register-EC2Image `
        -Description "my image" `
        -Name "my-image" `
        -BlockDeviceMapping @{DeviceName="/dev/xvda";Ebs=$block} `
        -RootDeviceName /dev/xvda `
        -EnaSupport $true `
        -BootMode uefi-preferred
     ```

6. (Optional) Verwenden Sie das Cmdlet, um zu überprüfen, ob das neu erstellte AMI den Get-EC2Imagevon Ihnen angegebenen Startmodus hat.

   ```
   (Get-EC2Image `
       -ImageId ami-1234567890abcdef0).BootMode.Value
   ```

   Es folgt eine Beispielausgabe.

   ```
   uefi
   ```

UEFI-Variablen für Amazon-Instances EC2

Wenn Sie eine Instance starten, für die der Startmodus auf UEFI eingestellt ist, wird eine Schlüssel-Werte-Datenbank für Variablen erstellt. Der Speicher kann von UEFI und dem Instance-Betriebssystem zum Speichern von UEFI-Variablen verwendet werden.

UEFI-Variablen werden vom Bootloader und dem Betriebssystem verwendet, um den frühen System-Startup zu konfigurieren. Sie ermöglichen es dem Betriebssystem, bestimmte Einstellungen des Startvorgangs zu verwalten, wie die Startreihenfolge oder die Verwaltung der Schlüssel für UEFI Secure Boot.

> **Warning**
>
> Jeder, der eine Verbindung zur Instance herstellen kann (und möglicherweise zu jeder Software, die auf der Instance läuft), oder jeder, der über die Berechtigungen verfügt, die GetInstanceUefiDataAPI auf der Instance zu verwenden, kann die Variablen lesen. Speichern Sie sensible Daten wie Passwörter oder personenbezogene Daten niemals im UEFI-Variablenspeicher.

UEFI-Variablen-Persistenz

- Bei Instances, die an oder vor dem 10. Mai 2022 gestartet wurden, werden UEFI-Variablen beim Neustart oder Stopp gelöscht.
- Bei Instances, die am oder nach dem 11. Mai 2022 gestartet werden, werden UEFI-Variablen, die als nicht flüchtig gekennzeichnet sind, beim Neustart und Stopp/Start beibehalten.
- Bare-Metal-Instances behalten nicht flüchtige UEFI-Variablen über Instance-Stopp-/Start-Vorgänge hinweg nicht bei.

UEFI Secure Boot für Amazon-Instances EC2

UEFI Secure Boot baut auf dem langjährigen sicheren Startprozess von Amazon auf und bietet zusätzliche EC2 Funktionen, mit defense-in-depth denen Kunden Software vor Bedrohungen schützen können, die auch nach Neustarts bestehen. Es stellt sicher, dass die Instance nur Software startet, die mit kryptografischen Schlüsseln signiert ist. Die Schlüssel werden in der Schlüsseldatenbank des UEFI nicht flüchtige Variablenspeicher gespeichert. UEFI Secure Boot verhindert die unbefugte Änderung des Bootflows der Instance.

Inhalt

- So funktioniert UEFI Secure Boot mit Amazon-Instances EC2
- Anforderungen für UEFI Secure Boot bei Amazon EC2
- Überprüfen Sie, ob eine EC2 Amazon-Instance für UEFI Secure Boot aktiviert ist
- Ein Linux-AMI mit benutzerdefinierten UEFI-Secure-Boot-Schlüsseln erstellen
- Erstellen Sie den AWS binären Blob für UEFI Secure Boot

So funktioniert UEFI Secure Boot mit Amazon-Instances EC2

UEFI Secure Boot ist ein in UEFI spezifiziertes Feature, das eine Überprüfung des Status der Bootchain ermöglicht. Sie soll sicherstellen, dass nach der Selbstinitialisierung der Firmware nur kryptographisch verifizierte UEFI-Binärdateien ausgeführt werden. Zu diesen Binärdateien gehören UEFI-Treiber und der Haupt-Bootloader sowie kettengeladene Komponenten.

UEFI Secure Boot spezifiziert vier wichtige Datenbanken, die in einer Vertrauenskette verwendet werden. Die Datenbanken werden im UEFI-Variablenspeicher gespeichert.

Die Vertrauenskette lautet wie folgt:

Plattformschlüssel (PK)-Datenbank

Die PK-Datenbank ist der Vertrauensanker. Sie enthält einen einzigen öffentlichen PK-Schlüssel, der in der Vertrauenskette zum Aktualisieren der Schlüsselaustausch-Schlüssel (KEK)-Datenbank verwendet wird.

Um die PK-Datenbank zu ändern, benötigen Sie den privaten PK-Schlüssel, um eine Aktualisierungsanforderung zu signieren. Dies beinhaltet das Löschen der PK-Datenbank durch Schreiben eines leeren PK-Schlüssels.

Schlüsselaustausch-Schlüssel (KEK)-Datenbank

Die KEK-Datenbank ist eine Liste öffentlicher KEK-Schlüssel, die in der Vertrauenskette zum Aktualisieren der Signatur (db)- und Deny-Liste (dbx)-Datenbanken verwendet werden.

Um die um die öffentliche KEK-Datenbank zu ändern, benötigen Sie den privaten PK-Schlüssel, um eine Aktualisierungsanforderung zu signieren.

Signatur (db)-Datenbank

Die db-Datenbank ist eine Liste von öffentlichen Schlüsseln und Hashes, die in der Vertrauenskette verwendet werden, um alle UEFI-Boot-Binärdateien zu validieren.

Um die db-Datenbank zu ändern, benötigen Sie den privaten PK-Schlüssel einen der privaten KEK-Schlüssel, um eine Aktualisierungsanforderung zu signieren.

Signatur-Deny-Liste (dbx)-Datenbank

Die dbx-Datenbank ist eine Liste von öffentlichen Schlüsseln und binären Hashes, die nicht vertrauenswürdig sind und in der Vertrauenskette als Widerrufsdatei verwendet werden.

Die dbx-Datenbank hat immer Vorrang vor allen anderen wichtigen Datenbanken.

Um die dbx-Datenbank zu ändern, benötigen Sie den privaten PK-Schlüssel oder einen der privaten KEK-Schlüssel, um eine Aktualisierungsanforderung zu signieren.

Das UEFI-Forum unterhält eine öffentlich zugängliche dbx für viele bekanntermaßen fehlerhafte Binärdateien und Zertifikate unter https://uefi.org/revocationlistfile.

Important

UEFI Secure Boot erzwingt die Signaturvalidierung für alle UEFI-Binärdateien. Um die Ausführung einer UEFI-Binärdatei in UEFI Secure Boot zu erlauben, signieren Sie sie mit einem der oben beschriebenen privaten db-Schlüssel.

Standardmäßig ist UEFI Secure Boot deaktiviert und das System befindet sich im `SetupMode`. Wenn sich das System im `SetupMode` befindet, können alle Schlüsselvariablen ohne kryptografische Signatur aktualisiert werden. Wenn der PK gesetzt ist, ist UEFI Secure Boot aktiviert und der SetupMode wird beendet.

Anforderungen für UEFI Secure Boot bei Amazon EC2

Wenn Sie eine EC2 Amazon-Instance mit einem unterstützten AMI und einem unterstützten Instance-Typ starten, validiert diese Instance automatisch UEFI-Boot-Binärdateien anhand ihrer UEFI Secure Boot-Datenbank. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Sie können UEFI Secure Boot auch nach dem Start für eine Instance konfigurieren.

Note

UEFI Secure Boot schützt Ihre Instance und ihr Betriebssystem vor Änderungen im Bootflow. Wenn Sie ein neues AMI aus einem Quell-AMI erstellen, bei dem UEFI Secure Boot aktiviert

ist, und bestimmte Parameter während des Kopiervorgangs ändern, wie beispielsweise die `UefiData` innerhalb des AMI, können Sie UEFI Secure Boot deaktivieren.

Inhalt

- Unterstützt AMIs
- Unterstützte Instance-Typen

Unterstützt AMIs

Linux AMIs

Um eine Linux-Instance zu starten, muss für das Linux-AMI UEFI Secure Boot aktiviert sein.

Amazon Linux unterstützt UEFI Secure Boot ab Version AL2 023, Version 2023.1. UEFI Secure Boot ist jedoch standardmäßig nicht aktiviert. AMIs Weitere Informationen finden Sie unter UEFI Secure Boot im AL2023-Benutzerhandbuch. Ältere Versionen von Amazon Linux AMIs sind nicht für UEFI Secure Boot aktiviert. Um ein unterstütztes AMI zu verwenden, müssen Sie eine Reihe von Konfigurationsschritten für Ihr eigenes Linux-AMI ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Linux-AMI mit benutzerdefinierten UEFI-Secure-Boot-Schlüsseln erstellen.

Windows AMIs

Um eine Windows-Instance zu starten, muss für das Windows-AMI UEFI Secure Boot aktiviert sein. Informationen zu einem AWS Windows-AMI, das für UEFI Secure Boot mit Microsoft-Schlüsseln vorkonfiguriert ist, finden Sie unter Suchen Sie nach einem mit NitroTPM und UEFI Secure Boot AMIs konfigurierten Windows Server in der Windows-Referenz.AWS AMIs

Derzeit wird das Importieren von Windows mit UEFI Secure Boot über den Befehl import-image nicht unterstützt.

Unterstützte Instance-Typen

Alle virtualisierten Instance-Typen, die UEFI unterstützen, unterstützen auch UEFI Secure Boot. Informationen zu den Instance-Typen, die UEFI Secure Boot unterstützen, finden Sie unter Anforderungen für den UEFI-Bootmodus.

> **Note**
>
> Bare-Metal-Instance-Typen unterstützen UEFI Secure Boot nicht.

Überprüfen Sie, ob eine EC2 Amazon-Instance für UEFI Secure Boot aktiviert ist

Mithilfe der folgenden Verfahren können Sie feststellen, ob ein Amazon für UEFI Secure Boot aktiviert EC2 ist.

Linux-Instances

Sie können das `mokutil`-Serviceprogramm verwenden, um zu überprüfen, ob eine Linux Instance für UEFI Secure Boot freigegeben ist. Wenn `mokutil` nicht auf Ihrer Instance installiert ist, müssen Sie es installieren. Die Installationsanweisungen für Amazon Linux 2 finden Sie unter Suchen und Installieren von Softwarepaketen auf einer Amazon-Linux-2-Instance. Für andere Linux-Verteilungen schauen Sie in der spezifischen Dokumentation.

So überprüfen Sie, ob eine Linux-Instance für UEFI Secure Boot aktiviert ist

Verbinden Sie sich mit Ihrer Instance und führen Sie den folgenden Befehl als `root` in einem Terminal-Fenster aus.

```
mokutil --sb-state
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

- Wenn UEFI Secure Boot aktiviert ist, enthält die Ausgabe `SecureBoot enabled`.
- Wenn UEFI Secure Boot nicht aktiviert ist, enthält die Ausgabe `SecureBoot disabled` oder `Failed to read SecureBoot`.

Windows-Instances

So überprüfen Sie, ob eine Windows-Instance für UEFI Secure Boot aktiviert ist

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Öffnen Sie das msinfo32-Tool.
3. Überprüfen Sie das Feld Secure Boot State (Sicherer Boot-Status). Wenn UEFI Secure Boot aktiviert ist, lautet der Wert Unterstützt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Sie können auch das PowerShell Windows-Cmdlet verwenden, `Confirm-SecureBootUEFI` um den Secure Boot-Status zu überprüfen. Weitere Informationen zum Cmdlet finden Sie unter Confirm-SecureBoot UEFI in der Microsoft-Dokumentation.

Ein Linux-AMI mit benutzerdefinierten UEFI-Secure-Boot-Schlüsseln erstellen

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein Linux-AMI mit UEFI Secure Boot und benutzerdefinierten privaten Schlüsseln erstellen. Amazon Linux unterstützt UEFI Secure Boot ab Version AL2 023, Version 2023.1. Weitere Informationen finden Sie unter UEFI Secure Boot im 023-Benutzerhandbuch. AL2

> **Important**
>
> Das folgende Verfahren ist nur für fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Sie müssen über ausreichende Kenntnisse im Bootflow der SSL- und Linux-Distribution verfügen, um diese Verfahren verwenden zu können.

Voraussetzungen

- Die folgenden Tools werden verwendet:

  - OpenSSL – https://www.openssl.org/
  - efivar — efivar https://github.com/rhboot/
  - efitools — https://git.kernel. org/pub/scm/linux/kernel/git/jejb/efitools.git/
  - get-instance-uefi-data command
- Ihre Linux-Instance muss mit einem Linux-AMI gestartet worden sein, das den UEFI-Startmodus unterstützt und es müssen nichtflüchtige Daten vorhanden sein.

Neu erstellte Instances ohne UEFI Secure Boot-Schlüssel werden in `SetupMode` erstellt, wodurch Sie Ihre eigenen Schlüssel registrieren können. Einige AMIs sind mit UEFI Secure Boot vorkonfiguriert und Sie können die vorhandenen Schlüssel nicht ändern. Wenn Sie die Schlüssel ändern möchten, müssen Sie ein neues AMI basierend auf dem ursprünglichen AMI erstellen.

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Schlüssel im Variablenspeicher zu propagieren, die in den folgenden Optionen A und B beschrieben sind. Option A beschreibt, wie dies innerhalb der Instance geschieht und den Fluss echter Hardware nachahmt. Option B beschreibt, wie ein binäres Blob erstellt wird, das dann als base64-kodierte Datei übergeben wird, wenn Sie das AMI erstellen. Für beide Optionen müssen Sie zuerst die drei Schlüsselpaare erstellen, die für die Vertrauenskette verwendet werden.

Um ein Linux-AMI zur Unterstützung von UEFI Secure Boot zu erstellen, erstellen Sie zuerst die drei Schlüsselpaare und führen Sie dann entweder Option A oder Option B, aber nicht beide aus:

- Schritt 1
- Schritt 2 (Option A): Fügen Sie Schlüssel aus der Instance zum Variablenspeicher hinzu
- Schritt 2 (Option B): Erstellen Sie einen Binärblob mit einem vorgefüllten Variablenspeicher

Schritt 1

UEFI Secure Boot basiert auf den folgenden drei Schlüsseldatenbanken, die in einer Vertrauenskette verwendet werden: dem Plattformschlüssel (PK), dem Schlüsselaustauschschlüssel (KEK) und der Signaturdatenbank (db).[1]

Sie erstellen jeden Schlüssel auf der Instance. Um die öffentlichen Schlüssel in einem Format vorzubereiten, das für den UEFI Secure Boot-Standard gültig ist, erstellen Sie für jeden Schlüssel ein Zertifikat. `DER` definiert das SSL-Format (Binärkodierung eines Formats). Anschließend konvertieren Sie jedes Zertifikat in eine UEFI-Signaturliste, bei der es sich um das Binärformat handelt, das

von UEFI Secure Boot verstanden wird. Und schließlich signieren Sie jedes Zertifikat mit dem entsprechenden Schlüssel.

Aufgaben

- Bereiten Sie die Erstellung der Schlüsselpaare vor
- Schlüsselpaar 1: Erstellen Sie den Plattformschlüssel (PK)
- Schlüsselpaar 2: Erstellen Sie den Schlüsselaustauschschlüssel (KEK)
- Schlüsselpaar 3: Erstellen Sie die Signaturdatenbank (db)
- Signieren Sie das Boot-Image (Kernel) mit dem privaten Schlüssel.

Bereiten Sie die Erstellung der Schlüsselpaare vor

Erstellen Sie vor dem Erstellen der Schlüsselpaare einen global eindeutigen Bezeichner (GUID), der bei der Schlüsselgenerierung verwendet werden soll.

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Instance her.
2. Führen Sie in der Eingabeaufforderung einen Shell-Befehl aus.

```
uuidgen --random > GUID.txt
```

Schlüsselpaar 1: Erstellen Sie den Plattformschlüssel (PK)

Der PK ist der Vertrauensanker für UEFI Secure Boot-Instances. Die private PK wird verwendet, um den KEK zu aktualisieren, der wiederum dazu verwendet werden kann, autorisierte Schlüssel zur Signaturdatenbank (db) hinzuzufügen.

Der X.509-Standard wird zum Erstellen des Schlüsselpaars verwendet. Informationen zum Standard finden Sie unter X.509 auf Wikipedia.

So erstellen Sie den PK

1. Erstellen Sie den Schlüssel. Sie müssen die Variable PK benennen.

```
openssl req -newkey rsa:4096 -nodes -keyout PK.key -new -x509 -sha256 -days 3650 -
subj "/CN=Platform key/" -out PK.crt
```

   Die folgenden Parameter werden angegeben:

- `-keyout PK.key` – Die private Schlüsseldatei.
- `-days 3650` – Die Anzahl der Tage, an denen das Zertifikat gültig ist.
- `-out PK.crt` – Das Zertifikat, das zum Erstellen der UEFI-Variablen verwendet wird.
- `CN=`*`Platform key`* – Der gemeinsame Name (common name, CN) für den Schlüssel. Sie können stattdessen den Namen Ihrer eigenen Organisation eingeben*`Platform key`*.

2. Erstellen Sie das Zertifikat.

```
openssl x509 -outform DER -in PK.crt -out PK.cer
```

3. Wandeln Sie das Zertifikat in eine UEFI-Signaturliste um.

```
cert-to-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" PK.crt PK.esl
```

4. Signieren Sie die UEFI-Signaturliste mit dem privaten PK (selbstsigniert).

```
sign-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" -k PK.key -c PK.crt PK PK.esl PK.auth
```

Schlüsselpaar 2: Erstellen Sie den Schlüsselaustauschschlüssel (KEK)

Der private KEK wird verwendet, um Schlüssel zur Datenbank hinzuzufügen, was die Liste der autorisierten Signaturen darstellt, die im System gestartet werden sollen.

So erstellen Sie den KEK

1. Erstellen Sie den Schlüssel.

```
openssl req -newkey rsa:4096 -nodes -keyout KEK.key -new -x509 -sha256 -days 3650 -
subj "/CN=Key Exchange Key/" -out KEK.crt
```

2. Erstellen Sie das Zertifikat.

```
openssl x509 -outform DER -in KEK.crt -out KEK.cer
```

3. Wandeln Sie das Zertifikat in eine UEFI-Signaturliste um.

```
cert-to-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" KEK.crt KEK.esl
```

4. Signieren Sie die Signaturliste mit dem privaten PK.

```
sign-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" -k PK.key -c PK.crt KEK KEK.esl KEK.auth
```

Schlüsselpaar 3: Erstellen Sie die Signaturdatenbank (db)

Die db-Liste enthält autorisierte Schlüssel, die zum Booten auf dem System autorisiert sind. Um die Liste zu ändern, ist der private KEK erforderlich. Boot-Images werden mit dem privaten Schlüssel signiert, der in diesem Schritt erstellt wird.

So erstellen Sie den db

1. Erstellen Sie den Schlüssel.

   ```
   openssl req -newkey rsa:4096 -nodes -keyout db.key -new -x509 -sha256 -days 3650 -
   subj "/CN=Signature Database key/" -out db.crt
   ```

2. Erstellen Sie das Zertifikat.

   ```
   openssl x509 -outform DER -in db.crt -out db.cer
   ```

3. Wandeln Sie das Zertifikat in eine UEFI-Signaturliste um.

   ```
   cert-to-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" db.crt db.esl
   ```

4. Signieren Sie die Signaturliste mit dem privaten KEK.

   ```
   sign-efi-sig-list -g "$(< GUID.txt)" -k KEK.key -c KEK.crt db db.esl db.auth
   ```

Signieren Sie das Boot-Image (Kernel) mit dem privaten Schlüssel.

Für Ubuntu 22.04 erfordern die folgenden Images Signaturen.

```
/boot/efi/EFI/ubuntu/shimx64.efi
/boot/efi/EFI/ubuntu/mmx64.efi
/boot/efi/EFI/ubuntu/grubx64.efi
/boot/vmlinuz
```

So signieren Sie ein Image

Verwenden Sie die folgende Syntax, um ein Image zu signieren.

```
sbsign --key db.key --cert db.crt --output /boot/vmlinuz /boot/vmlinuz
```

> **Note**
>
> Sie müssen alle neuen Kernel signieren. */boot/vmlinuz* wird normalerweise einen Link zum zuletzt installierten Kernel führen.

In der Dokumentation Ihrer Distribution erfahren Sie mehr über Ihre Bootchain und die erforderlichen Images.

[1] Vielen Dank an die ArchWiki Community für all die Arbeit, die sie geleistet hat. Die Befehle zum Erstellen des PK, zum Erstellen des KEK, zum Erstellen der Datenbank und zum Signieren des Images stammen aus Creating keys, das vom ArchWiki Wartungsteam and/or und den Mitwirkenden verfasst wurde. ArchWiki

Schritt 2 (Option A): Fügen Sie Schlüssel aus der Instance zum Variablenspeicher hinzu

Nachdem Sie die drei Schlüsselpaare erstellt haben, können Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen und die Schlüssel innerhalb der Instance zum Variablenspeicher hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Führen Sie alternativ die Schritte für austhe section called “Schritt 2, Option B”.

Option A Schritte:

- Schritt 1: Starten Sie eine Instance mit UEFI Secure Boot-Unterstützung
- Schritt 2: Konfigurieren Sie eine Instance zur Unterstützung von UEFI Secure Boot
- Schritt 3: Erstellen eines AMI Ihrer Instance

Schritt 1: Starten Sie eine Instance mit UEFI Secure Boot-Unterstützung

Wenn Sie mit den folgenden Voraussetzungen eine Instance starten, kann die Instance dann für die Unterstützung von UEFI Secure Boot konfiguriert werden. Sie können die Unterstützung für UEFI Secure Boot nur für eine Instance beim Start aktivieren; Sie können sie später nicht aktivieren.

Voraussetzungen

- AMI – Das Linux-AMI muss den UEFI-Startmodus unterstützen. Um zu überprüfen, ob das AMI den UEFI-Startmodus unterstützt, muss der AMI-Startmodus-Parameter uefi sein. Weitere Informationen finden Sie unter Ermitteln Sie den Startmodus-Parameter eines Amazon EC2 AMI.

  Beachten Sie, dass AWS nur Linux AMIs so konfiguriert ist, dass es UEFI für Graviton-basierte Instance-Typen unterstützt. AWS stellt derzeit kein x86_64-Linux AMIs bereit, das den UEFI-Boot-Modus unterstützt. Sie können Ihr eigenes AMI so konfigurieren, dass es den UEFI-Boot-Modus für alle Architekturen unterstützt. Um ein Ihren eigenes AMI für die Unterstützung des UEFI-Startmodus zu konfigurieren, müssen Sie eine Reihe von Konfigurationsschritten auf Ihrem eigenen AMI durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie den Startmodus eines Amazon EC2 AMI ein.
- Instance-Typ – Alle virtualisierten Instance-Typen, die UEFI unterstützen, unterstützen auch UEFI Secure Boot. Bare-Metal-Instance-Typen unterstützen UEFI Secure Boot nicht. Informationen zu den Instance-Typen, die UEFI Secure Boot unterstützen, finden Sie unter Anforderungen für den UEFI-Bootmodus.
- Starten Sie Ihre Instance nach dem Veröffentlichen von UEFI Secure Boot. Nur Instances, die nach dem 10. Mai 2022 (als UEFI Secure Boot veröffentlicht wurde) gestartet wurden, können UEFI Secure Boot unterstützen.

Nachdem Sie Ihre Instance gestartet haben, können Sie überprüfen, ob sie für die Unterstützung von UEFI Secure Boot konfiguriert werden kann (mit anderen Worten, Sie können mit Schritt 2 fortfahren), indem Sie prüfen, ob UEFI-Daten vorhanden sind. Das Vorhandensein von UEFI-Daten weist darauf hin, dass nichtflüchtige Daten beibehalten werden.

So überprüfen Sie, ob die Instance für Schritt 2 bereit ist

Verwenden Sie den Befehl get-instance-uefi-data und geben Sie die Instance-ID an.

```
aws ec2 get-instance-uefi-data --instance-id i-1234567890abcdef0
```

Die Instance ist bereit für Schritt 2, wenn UEFI-Daten in der Ausgabe vorhanden sind. Wenn die Ausgabe leer ist, kann die Instance nicht für die Unterstützung von UEFI Secure Boot konfiguriert werden. Dies kann passieren, wenn Ihre Instance gestartet wurde, bevor die UEFI Secure Boot-Unterstützung verfügbar wurde. Starten Sie eine neue Instance und versuchen Sie es erneut.

Schritt 2: Konfigurieren Sie eine Instance zur Unterstützung von UEFI Secure Boot

Registrieren Sie die Schlüsselpaare in Ihrem UEFI-Variablenspeicher in der Instance

> **Warning**
>
> Sie müssen Ihre Boot-Images signieren, nachdem Sie die Schlüssel registriert haben, sonst können Sie Ihre Instance nicht starten.

Nachdem Sie die signierten UEFI-Signaturlisten (`PK`, `KEK` und `db`) erstellt haben, müssen sie bei der UEFI-Firmware registriert sein.

Schreiben in der `PK`-Variablen ist nur möglich, wenn:

- Es ist noch keine PK angemeldet, was angegeben wird, wenn die `SetupMode`Variable `1` ist. Prüfen Sie dies mit dem folgenden Befehl: Die Ausgabe ist entweder `1` oder `0`.

  ```
  efivar -d -n 8be4df61-93ca-11d2-aa0d-00e098032b8c-SetupMode
  ```

- Die neue PK ist durch den privaten Schlüssel der bestehenden PK signiert.

So melden Sie die Schlüssel in Ihrem UEFI-Variablenspeicher an

Die folgenden Befehle müssen in der Instance ausgeführt werden.

Wenn aktiviert SetupMode ist (der Wert ist1), können die Schlüssel registriert werden, indem die folgenden Befehle auf der Instanz ausgeführt werden:

```
[ec2-user ~]$ efi-updatevar -f db.auth db
```

```
[ec2-user ~]$ efi-updatevar -f KEK.auth KEK
```

```
[ec2-user ~]$ efi-updatevar -f PK.auth PK
```

So überprüfen Sie, ob UEFI Secure Boot aktiviert ist

Führen Sie die Schritte unter Überprüfen Sie, ob eine EC2 Amazon-Instance für UEFI Secure Boot aktiviert ist aus, um zu überprüfen, ob UEFI Secure Boot aktiviert ist.

Sie können Ihren UEFI-Variablenspeicher jetzt mit dem CLI-Befehl get-instance-uefi-data exportieren oder mit dem nächsten Schritt fortfahren und Ihre Boot-Images signieren, um sie in einer UEFI Secure Boot-fähigen Instance neu zu starten.

Schritt 3: Erstellen eines AMI Ihrer Instance

Um ein AMI aus der Instance zu erstellen, können Sie die Konsole oder die `CreateImage` API, CLI oder verwenden SDKs. Informationen zur Verwendung der Konsole finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen. Die API-Anweisungen finden Sie unter CreateImage.

> **Note**
>
> Die `CreateImage`-API kopiert den UEFI-Variablenspeicher der Instance automatisch in das AMI. Die Konsole verwendet die `CreateImage`-API. Nachdem Sie Instances mit diesem AMI gestartet haben, haben die Instances denselben UEFI-Variablenspeicher.

Schritt 2 (Option B): Erstellen Sie einen Binärblob mit einem vorgefüllten Variablenspeicher

Nachdem Sie die drei Schlüsselpaare erstellt haben, können Sie ein binäres Blob erstellen, das einen vorgefüllten Variablenspeicher enthält, der die UEFI Secure Boot-Schlüssel enthält. Führen Sie alternativ die Schritte für austhe section called “Schritt 2, Option A”.

> **Warning**
>
> Sie müssen Ihre Boot-Images signieren, bevor Sie die Schlüssel registrieren, sonst können Sie Ihre Instance nicht starten.

Option B Schritte:

- Schritt 1: Erstellen Sie einen neuen Variablenspeicher oder aktualisieren Sie einen vorhandenen
- Schritt 2: Hochladen des binären Blobs bei der AMI-Erstellung

Schritt 1: Erstellen Sie einen neuen Variablenspeicher oder aktualisieren Sie einen vorhandenen

Sie können den Variablenspeicher offline ohne eine laufende Instance erstellen, indem Sie das Python-Uefivars-Tool verwenden. Das Tool kann aus Ihren Schlüsseln einen neuen Variablenspeicher erstellen. Das Skript unterstützt derzeit das EDK2 Format, das AWS Format und eine JSON-Darstellung, die mit Tools auf höherer Ebene einfacher zu bearbeiten ist.

So erstellen Sie den Variablenspeicher offline ohne laufende Instance

1. Laden Sie das Tool unter folgendem Link herunter.

   ```
   https://github.com/awslabs/python-uefivars
   ```

2. Erstellen Sie einen neuen Variablenspeicher von Ihren Schlüsseln, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Dadurch wird ein Base64-kodierter Binär-Blob in .bin erstellt. *your_binary_blob* Das Tool unterstützt auch das Aktualisieren eines binären Blobs über die `-I`-Parameter.

   ```
   ./uefivars.py -i none -o aws -O your_binary_blob.bin -P PK.esl -K KEK.esl --db
    db.esl --dbx dbx.esl
   ```

Schritt 2: Hochladen des binären Blobs bei der AMI-Erstellung

Verwenden Sie register-image um Ihre UEFI-Variablenspeicherdaten zu übergeben. Geben Sie für den Parameter `--uefi-data` geben Sie Ihr binäres Blob an, und geben Sie für den Parameter `--boot-mode` `uefi` an.

```
aws ec2 register-image \
    --name uefi_sb_tpm_register_image_test \
    --uefi-data $(cat your_binary_blob.bin) \
    --block-device-mappings "DeviceName=/dev/sda1,Ebs=
 {SnapshotId=snap-0123456789example,DeleteOnTermination=true}" \
    --architecture x86_64 \
    --root-device-name /dev/sda1 \
    --virtualization-type hvm \
    --ena-support \
    --boot-mode uefi
```

Erstellen Sie den AWS binären Blob für UEFI Secure Boot

Sie können die folgenden Schritte ausführen, um die UEFI Secure Boot-Variablen während der AMI-Erstellung anzupassen. Der KEK, der in diesen Schritten verwendet wird, ist auf dem Stand von September 2021. Wenn Microsoft den KEK aktualisiert, müssen Sie den neuesten KEK verwenden.

Um den AWS binären Blob zu erstellen

1. Erstellen Sie eine leere PK-Signaturliste.

```
touch empty_key.crt
cert-to-efi-sig-list empty_key.crt PK.esl
```

2. Laden Sie die KEK-Zertifikate herunter.

```
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321185
```

3. Verpacken Sie die KEK-Zertifikate in einer UEFI-Signaturliste (`siglist`).

```
sbsiglist --owner 77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b --type x509 --output
 MS_Win_KEK.esl MicCorKEKCA2011_2011-06-24.crt
```

4. Laden Sie Microsofts DB-Zertifikate herunter.

```
https://www.microsoft.com/pkiops/certs/MicWinProPCA2011_2011-10-19.crt
https://www.microsoft.com/pkiops/certs/MicCorUEFCA2011_2011-06-27.crt
```

5. Generieren Sie die DB-Signaturliste.

```
sbsiglist --owner 77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b --type x509 --output
 MS_Win_db.esl MicWinProPCA2011_2011-10-19.crt
sbsiglist --owner 77fa9abd-0359-4d32-bd60-28f4e78f784b --type x509 --output
 MS_UEFI_db.esl MicCorUEFCA2011_2011-06-27.crt
cat MS_Win_db.esl MS_UEFI_db.esl > MS_db.esl
```

6. Das Unified Extensible Firmware Interface Forum stellt die DBX-Dateien nicht mehr zur Verfügung. Sie werden jetzt von Microsoft am bereitgestellt GitHub. Laden Sie das neueste DBX-Update aus dem Microsoft Secure Boot-Updates-Repository unter https://github.com/microsoft/secureboot_objects herunter.
7. Entpacken Sie die signierte Update-Binärdatei.

   Erstellen Sie `SplitDbxContent.ps1` mit dem folgenden Skriptinhalt. Alternativ können Sie das Skript aus der PowerShell Galerie mit installieren`Install-Script -Name SplitDbxContent`.

```
<#PSScriptInfo

.VERSION 1.0

.GUID ec45a3fc-5e87-4d90-b55e-bdea083f732d
```

```
.AUTHOR Microsoft Secure Boot Team

.COMPANYNAME Microsoft

.COPYRIGHT Microsoft

.TAGS Windows Security

.LICENSEURI

.PROJECTURI

.ICONURI

.EXTERNALMODULEDEPENDENCIES

.REQUIREDSCRIPTS

.EXTERNALSCRIPTDEPENDENCIES

.RELEASENOTES
Version 1.0: Original published version.

#>

<#
.DESCRIPTION
 Splits a DBX update package into the new DBX variable contents and the signature
 authorizing the change.
 To apply an update using the output files of this script, try:
 Set-SecureBootUefi -Name dbx -ContentFilePath .\content.bin -SignedFilePath .
\signature.p7 -Time 2010-03-06T19:17:21Z -AppendWrite'
.EXAMPLE
.\SplitDbxAuthInfo.ps1 DbxUpdate_x64.bin
#>


# Get file from script input
$file  = Get-Content -Encoding Byte $args[0]

# Identify file signature
$chop = $file[40..($file.Length - 1)]
if (($chop[0] -ne 0x30) -or ($chop[1] -ne 0x82 )) {
```

```
    Write-Error "Cannot find signature"
    exit 1
}

# Signature is known to be ASN size plus header of 4 bytes
$sig_length = ($chop[2] * 256) + $chop[3] + 4
$sig = $chop[0..($sig_length - 1)]

if ($sig_length -gt ($file.Length + 40)) {
    Write-Error "Signature longer than file size!"
    exit 1
}

# Content is everything else
$content = $file[0..39] + $chop[$sig_length..($chop.Length - 1)]

# Write signature and content to files
Set-Content -Encoding Byte signature.p7 $sig
Set-Content -Encoding Byte content.bin $content
```

Verwenden Sie das Skript, um die signierten DBX-Dateien zu entpacken.

```
PS C:\Windows\system32> SplitDbxContent.ps1 .\dbx.bin
```

Dadurch werden zwei Dateien erzeugt — `signature.p7` und`content.bin`. Verwenden Sie `content.bin` im nächsten Schritt.

8. Erstellen Sie einen UEFI-Variablenspeicher mit dem `uefivars.py`-Skript.

```
./uefivars.py -i none -o aws -O uefiblob-microsoft-keys-empty-pk.bin -P ~/PK.esl -K
 ~/MS_Win_KEK.esl --db ~/MS_db.esl  --dbx ~/content.bin
```

9. Prüfen Sie das binäre Blob und den UEFI-Variablenspeicher.

```
./uefivars.py -i aws -I uefiblob-microsoft-keys-empty-pk.bin -o json | less
```

10. Sie können das Blob aktualisieren, indem Sie es erneut an dasselbe Tool übergeben.

```
./uefivars.py -i aws -I uefiblob-microsoft-keys-empty-pk.bin -o aws -O uefiblob-
microsoft-keys-empty-pk.bin -P ~/PK.esl -K ~/MS_Win_KEK.esl --db ~/MS_db.esl  --dbx
 ~/content.bin
```

Erwartete Ausgabe

```
Replacing PK
Replacing KEK
Replacing db
Replacing dbx
```

Verschlüsselung mit EBS-gestützter Verschlüsselung verwenden AMIs

AMIs die durch Amazon EBS-Snapshots unterstützt werden, können die Vorteile der Amazon EBS-Verschlüsselung nutzen. Snapshots von Daten- und Stamm-Volumes können verschlüsselt und einem AMI zugeordnet werden. Sie können Instances starten und Images mit vollständiger EBS-Verschlüsselungsunterstützung kopieren. Verschlüsselungsparameter für diese Operationen werden in allen Regionen unterstützt, in denen sie AWS KMS verfügbar sind.

EC2 Instances mit verschlüsselten EBS-Volumes werden auf die gleiche Weise wie andere Instances gestartet. AMIs Zudem können Sie einige oder alle Volumes während des Starts verschlüsseln, wenn Sie eine Instance von einem AMI starten, das von unverschlüsselten EBS-Snapshots unterstützt wird.

Wie bei EBS-Volumes AMIs können Snapshots entweder mit Ihrer Standardeinstellung oder mit einem von Ihnen angegebenen AWS KMS key, vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsselt werden. In allen Fällen müssen Sie die Berechtigung haben, den ausgewählten Verschlüsselung zu verwenden.

AMIs mit verschlüsselten Snapshots können sie von mehreren Konten gemeinsam genutzt werden. AWS Weitere Informationen finden Sie unter Verstehen Sie die gemeinsame AMI-Nutzung in Amazon EC2.

Verschlüsselung mit AMIs EBS-gestützten Themen

- Instance-startende Szenarien
- Image-kopierende Szenarien

Instance-startende Szenarien

EC2 Amazon-Instances werden AMIs mithilfe der `RunInstances` Aktion mit Parametern gestartet, die über die Blockgerätezuweisung bereitgestellt werden, entweder über die Amazon API AWS Management Console oder CLI oder direkt mithilfe der Amazon EC2 API oder CLI. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätezuordnungen für Volumes auf Amazon-Instances blockieren EC2 . Beispiele für die Steuerung der Blockgerätezuweisung über die AWS CLI finden Sie unter EC2 Instances starten, auflisten und beenden.

Ohne explizite Verschlüsselungsparameter behält eine `RunInstances`-Aktion standardmäßig den bestehenden Verschlüsselungsstatus der Quell-Snapshots eines AMI bei, während EBS-Volumes von diesen wiederhergestellt werden. Wenn standardmäßige Verschlüsselung aktiviert ist, werden alle Volumes, die aus dem AMI erstellt werden (ob aus verschlüsselten oder unverschlüsselten Snapshots), verschlüsselt. Wenn die Verschlüsselung standardmäßig nicht aktiviert ist, behält die Instance den Verschlüsselungsstatus der AMI bei.

Sie können auch eine Instance starten und gleichzeitig einen neuen Verschlüsselungsstatus auf die sich ergebenden Volumes anwenden, indem Sie Verschlüsselungsparameter angeben. Folglich werden die folgenden Verhaltensweisen beobachtet:

Starten ohne Verschlüsselungsparameter

- Ein unverschlüsselter Snapshot wird in ein unverschlüsseltes Volume wiederhergestellt, es sei denn, die standardmäßige Verschlüsselung ist aktiviert. In diesem Fall werden alle neu erstellten Volumes verschlüsselt.
- Ein verschlüsselter Snapshot, den Sie besitzen, wird in ein Volume wiederhergestellt, das mit demselben Verschlüsselung verschlüsselt wird.
- Ein verschlüsselter Snapshot, der Ihnen nicht gehört (z. B. wenn das AMI mit Ihnen geteilt wird), wird auf einem Volume wiederhergestellt, das mit dem Standard-KMS-Schlüssel Ihres AWS Kontos verschlüsselt ist.

Durch Angeben von Verschlüsselungsparametern können die Standard-Verhaltensweisen überschrieben werden. Die verfügbaren Parameter sind `Encrypted` und `KmsKeyId`. Werden nur die `Encrypted`-Parameter festgelegt, ergibt sich Folgendes:

Instance-Start-Verhaltensweisen, wenn **`Encrypted`** festgelegt, aber keine **`KmsKeyId`** angegeben ist

- Ein unverschlüsselter Snapshot wird in einem EBS-Volume wiederhergestellt, das mit dem Standard-KMS-Schlüssel Ihres AWS -Kontos verschlüsselt wird.

- Ein verschlüsselter Snapshot, den Sie besitzen, wird in ein EBS-Volume wiederhergestellt, das mit demselben Verschlüsselung verschlüsselt wird. (Mit anderen Worten, der `Encrypted`-Parameter ist wirkungslos.)
- Ein verschlüsselter Snapshot, der Ihnen nicht gehört (d. h., das AMI wird mit Ihnen geteilt), wird auf einem Volume wiederhergestellt, das mit dem Standard-KMS-Schlüssel Ihres AWS Kontos verschlüsselt ist. (Mit anderen Worten, der `Encrypted`-Parameter ist wirkungslos.)

Durch Festlegen der Parameter `Encrypted` und `KmsKeyId` können Sie einen nicht standardmäßigen Verschlüsselung für eine Verschlüsselungsoperation angeben. Dadurch ergeben sich die folgenden Verhaltensweisen:

Instance, bei der **`Encrypted`** und **`KmsKeyId`** festgelegt sind

- Ein unverschlüsselter Snapshot wird in ein EBS-Volume wiederhergestellt, das mit dem angegebenen Verschlüsselung verschlüsselt wird.
- Ein verschlüsselter Snapshot wird in ein EBS-Volume wiederhergestellt, das nicht mit dem ursprünglichen Verschlüsselung, sondern mit dem angegebenen Verschlüsselung verschlüsselt wird.

Das Senden einer `KmsKeyId` ohne Festlegen des `Encrypted`-Parameters führt zu einem Fehler.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für das Starten von Instances AMIs mit nicht standardmäßigen Verschlüsselungsparametern. In jedem dieser Szenarien ergibt sich durch die in der `RunInstances`-Aktionen bereitgestellten Parameter eine Änderung des Verschlüsselungsstatus während der Wiederherstellung eines Volumes aus einem Snapshot.

Informationen zur Verwendung der Konsole zum Starten einer Instance von einem AMI aus finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance.

Verschlüsseln eines Volumes während des Startens

In diesem Beispiel wird ein AMI, das von einem unverschlüsselten Snapshot unterstützt wird, verwendet, um eine EC2 Instance mit einem verschlüsselten EBS-Volume zu starten.



Der Parameter `Encrypted` für sich allein bewirkt, dass das Volume für diese Instance verschlüsselt wird. Die Angabe eines Parameters `KmsKeyId` ist optional. Wenn keine KMS-Schlüssel-ID angegeben ist, wird der Standard-KMS-Schlüssel des AWS Kontos zur Verschlüsselung des Volumes verwendet. Geben Sie den Parameter `KmsKeyId` an, um das Volume mit einem anderen eigenen Verschlüsselung zu verschlüsseln.

Neuverschlüsseln eines Volumes während des Startens

In diesem Beispiel wird ein AMI, das durch einen verschlüsselten Snapshot unterstützt wird, verwendet, um eine EC2 Instance mit einem EBS-Volume zu starten, das mit einem neuen KMS-Schlüssel verschlüsselt ist.



Wenn Sie das AMI besitzen und keine Verschlüsselungsparameter angeben, verfügt die resultierende Instance über ein Volume, das mit demselben KMS-Schlüssel wie der Snapshot verschlüsselt wird. Wenn das AMI gemeinsam genutzt wird und nicht Ihnen gehört – und Sie keine Verschlüsselungsparameter angeben – wird das Volume mit Ihrem Standard-Verschlüsselung

verschlüsselt. Werden die Verschlüsselungsparameter wie gezeigt angegeben, wird das Volume mit dem angegebenen Verschlüsselung verschlüsselt.

Ändern des Verschlüsselungsstatus mehrerer Volumes während des Startens

In diesem komplexeren Beispiel wird ein AMI, das von mehreren Snapshots (mit jeweils eigenem Verschlüsselungsstatus) unterstützt wird, verwendet, um eine EC2 Instance mit einem neu verschlüsselten Volume und einem neu verschlüsselten Volume zu starten.



In diesem Szenario wird die `RunInstances`-Aktion mit Verschlüsselungsparametern für jeden der Quell-Snapshots bereitgestellt. Wenn alle möglichen Verschlüsselungsparameter angegeben sind, ist die sich ergebende Instance unabhängig davon, ob Sie die AMI besitzen, identisch.

Image-kopierende Szenarien

Amazon EC2 AMIs werden mithilfe der `CopyImage` Aktion entweder über die Amazon API oder CLI AWS Management Console oder direkt über die Amazon EC2 API oder CLI kopiert.

Ohne explizite Verschlüsselungsparameter behält eine `CopyImage`-Aktion standardmäßig den bestehenden Verschlüsselungsstatus der Quell-Snapshots eines AMI während des Kopierens bei. Sie können auch ein AMI kopieren und gleichzeitig einen neuen Verschlüsselungsstatus auf seine zugeordneten EBS-Snapshots anwenden, indem Sie Verschlüsselungsparameter angeben. Folglich werden die folgenden Verhaltensweisen beobachtet:

Kopieren ohne Verschlüsselungsparameter

- Ein unverschlüsselter Snapshot wird in einen anderen unverschlüsselten Snapshot kopiert, es sei denn, die standardmäßige Verschlüsselung ist aktiviert. In diesem Fall werden alle neu erstellten Snapshots verschlüsselt.
- Ein verschlüsselter Snapshot, den Sie besitzen, wird in einen Snapshot kopiert, der mit demselben Verschlüsselung verschlüsselt wird.
- Ein verschlüsselter Snapshot, der Ihnen nicht gehört (d. h., das AMI wird mit Ihnen geteilt), wird in einen Snapshot kopiert, der mit dem Standard-KMS-Schlüssel Ihres AWS Kontos verschlüsselt ist.

All diese Standard-Verhaltensweisen können durch Angeben von Verschlüsselungsparametern überschrieben werden. Die verfügbaren Parameter sind `Encrypted` und `KmsKeyId`. Werden nur die `Encrypted`-Parameter festgelegt, ergibt sich Folgendes:

Copy-image-Verhaltensweisen, wenn **`Encrypted`** festgelegt, aber keine **`KmsKeyId`** angegeben ist

- Ein unverschlüsselter Snapshot wird in einen Snapshot kopiert, der mit dem Standard-KMS-Schlüssel des AWS -Kontos verschlüsselt wird.
- Ein verschlüsselter Snapshot wird in einen Snapshot kopiert, der mit demselben Verschlüsselung verschlüsselt wird. (Mit anderen Worten, der `Encrypted`-Parameter ist wirkungslos.)
- Ein verschlüsselter Snapshot, der Ihnen nicht gehört (d. h., das AMI wird mit Ihnen geteilt), wird auf ein Volume kopiert, das mit dem Standard-KMS-Schlüssel Ihres AWS Kontos verschlüsselt ist. (Mit anderen Worten, der `Encrypted`-Parameter ist wirkungslos.)

Durch Festlegen der Parameter `Encrypted` und `KmsKeyId` können Sie einen kundenverwalteten Verschlüsselung für eine Verschlüsselungsoperation angeben. Dadurch ergeben sich die folgenden Verhaltensweisen:

Copy-image-Verhaltensweisen, wenn **`Encrypted`** und **`KmsKeyId`** festgelegt sind

- Ein unverschlüsselter Snapshot wird in einen Snapshot kopiert, der mit dem angegebenen Verschlüsselung verschlüsselt wird.
- Ein verschlüsselter Snapshot wird in einen Snapshot kopiert, der nicht mit dem ursprünglichen Verschlüsselung, sondern mit dem angegebenen Verschlüsselung verschlüsselt wird.

Das Senden einer `KmsKeyId` ohne Festlegen des `Encrypted`-Parameters führt zu einem Fehler.

Der folgende Abschnitt enthält ein Beispiel für das Kopieren eines AMI mit nicht standardmäßigen Verschlüsselungsparametern, wodurch sich der Verschlüsselungsstatus ändert.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung der Konsole finden Sie unter Ein EC2 Amazon-AMI kopieren.

Verschlüsseln eines unverschlüsselten Images während des Kopierens

In diesem Szenario wird ein von einem unverschlüsselten Stamm-Snapshot unterstütztes AMI in ein AMI mit einem verschlüsselten Stamm-Snapshot kopiert. Die Aktion `CopyImage` wird mit zwei Verschlüsselungsparametern aufgerufen, einschließlich eines vom Kunden verwalteten Schlüssels. Dadurch ändert sich der Verschlüsselungsstatus des Stamm-Snapshots, sodass das Ziel-AMI durch einen Stamm-Snapshot gestützt wird, der dieselben Daten wie der Quell-Snapshot enthält, aber mit dem angegebenen Schlüssel verschlüsselt wird. In beiden Fällen fallen Speicherkosten für die Snapshots sowie Gebühren für alle Instances anAMIs, die Sie von einem der beiden AMI aus starten.

> **Note**
>
> Das Aktivieren von standardmäßige Verschlüsselung hat die gleiche Wirkung wie das Festlegen des `Encrypted`-Parameters auf `true` für alle Snapshots im AMI.



Wenn der `Encrypted`-Parameter festgelegt wird, wird der einzige Snapshot für diese Instance verschlüsselt. Wenn Sie den `KmsKeyId`-Parameter nicht angeben, wird der standardmäßige vom Kunden verwaltete Schlüssel zum Verschlüsseln der Snapshot-Kopie verwendet.

> **Note**
>
> Sie können auch ein Image mit mehreren Snapshots kopieren und den Verschlüsselungsstatus individuell konfigurieren.

Verstehen Sie die gemeinsame AMI-Nutzung in Amazon EC2

Ein gemeinsames AMI ist ein AMI, das ein Entwickler nach der Erstellung für Andere verfügbar macht. Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit Amazon zu beginnen, EC2 besteht darin, ein gemeinsam genutztes AMI zu verwenden, das die benötigten Komponenten enthält, und dann benutzerdefinierte Inhalte hinzuzufügen. Sie können auch eigene erstellen AMIs und diese mit anderen teilen.

Die Verwendung gemeinsamer AMIs erfolgt auf eigenes Risiko. Amazon kann nicht für die Integrität oder Sicherheit von AMIs geteilten Inhalten durch andere EC2 Amazon-Nutzer bürgen. Daher sollten Sie gemeinsam genutzten Code genauso behandeln AMIs wie jeden fremden Code, den Sie möglicherweise in Ihrem eigenen Rechenzentrum einsetzen möchten, und die entsprechende Sorgfaltspflicht walten lassen. Wir empfehlen Ihnen, eine AMI von einer vertrauenswürdigen Quelle zu beziehen, beispielsweise von einem verifizierten Anbieter.

Verifizierter Anbieter

In der EC2 Amazon-Konsole werden öffentliche AMIs Inhalte, die Amazon oder einem verifizierten Amazon-Partner gehören, als Verifizierter Anbieter gekennzeichnet.

Sie können auch den AWS CLI Befehl describe-images verwenden, um öffentliche Inhalte zu identifizieren AMIs , die von einem verifizierten Anbieter stammen. Öffentliche Images, die im Besitz von Amazon oder einem verifizierten Partner sind, haben einen Aliasbesitzer, der entweder `amazon`, `aws-backup-vault` oder `aws-marketplace` ist. In der CLI-Ausgabe erscheinen diese Werte für `ImageOwnerAlias`. Andere Benutzer können ihre nicht mit einem Alias versehen. AMIs Auf diese Weise können Sie ganz einfach AMIs bei Amazon oder verifizierten Partnern suchen.

Um ein verifizierter Anbieter zu werden, müssen Sie sich als Verkäufer auf der AWS Marketplace registrieren. Nach der Registrierung können Sie Ihr AMI auf der AWS Marketplace auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte als Verkäufer und AMI-basierte Produkte im AWS Marketplace -Verkäuferhandbuch.

Themen über gemeinsame AMIs

- Suchen Sie AMIs nach geteilten Dateien zur Verwendung für EC2 Amazon-Instances
- Bereiten Sie sich auf die Verwendung von Shared für Linux AMIs vor
- Steuern Sie die Entdeckung und Verwendung von AMIs in Amazon EC2 mit Allowed AMIs
- Machen Sie Ihr AMI öffentlich für die Verwendung in Amazon verfügbar EC2
- Verstehen Sie, öffentlichen Zugriff sperren für AMIs
- Ein AMI für bestimmte Organisationen oder Organisationseinheiten freigeben
- Freigeben eines AMI für bestimmte AWS -Konten
- Kündigen Sie die gemeinsame Nutzung eines AMI mit Ihrem AWS-Konto
- Empfehlungen für die Erstellung von gemeinsam genutztem Linux AMIs

Wenn Sie nach Informationen zu anderen Themen suchen

- Weitere Informationen über die Erstellung eines AMI finden Sie unter the section called “Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen” oder the section called “Erstellen eines AMI”.
- Informationen zum Erstellen, Bereitstellen und Verwalten Ihrer Anwendungen auf der AWS Marketplace finden Sie in der AWS Marketplace -Dokumentation.

Suchen Sie AMIs nach geteilten Dateien zur Verwendung für EC2 Amazon-Instances

Sie können die EC2 Amazon-Konsole oder die Befehlszeile verwenden, um öffentliche oder private geteilte Dateien zu findenAMIs , die Sie mit Ihren EC2 Amazon-Instances verwenden können.

AMIs sind eine regionale Ressource. Wenn Sie also nach einem gemeinsamen AMI (öffentlich oder privat) suchen, müssen Sie in derselben Region danach suchen, aus der es freigegeben wird. Um ein AMI in einer anderen Region verfügbar zu machen, kopieren Sie das AMI in die Region und geben Sie es dann frei. Weitere Informationen finden Sie unter Ein EC2 Amazon-AMI kopieren.

Console

Die Konsole bietet ein AMI-Filterfeld. Sie können Ihre Suchanfragen auch mithilfe der Filter im Suchfeld eingrenzen.

So finden Sie ein geteiltes oder AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie im ersten Filter eine der folgenden Optionen aus:
   - Private Bilder — Listet alle Bilder auf AMIs , die mit dir geteilt wurden.
   - Öffentliche Bilder — Listet alle öffentlichen Bilder auf AMIs.
4. (Optional) Um nur die öffentlichen Bilder von Amazon anzuzeigen, wählen Sie das Suchfeld und dann in den Menüoptionen Owner alias, dann = und dann Amazon aus.
5. (Optional) Fügen Sie Filter hinzu, um Ihre Suche AMIs so einzugrenzen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen.

So finden Sie ein gemeinsam genutztes öffentliches AMI von einem verifizierten Anbieter

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option AMI-Katalog aus.
3. Wählen Sie Community AMIs.
4. Wählen Sie im Bereich Ergebnisse verfeinern die Option Verifizierter Anbieter aus. Das Label Verifizierter Anbieter gibt an, dass AMIs sie von Amazon oder einem verifizierten Partner stammen.

AWS CLI

Verwenden Sie zum Auflisten den Befehl describe-images. AMIs Sie können die Liste auf die Typen beschränken AMIs , die Sie interessieren, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Um alle öffentlichen Inhalte aufzulisten AMIs

Der folgende Befehl listet alle öffentlichen Dateien auf AMIs, einschließlich aller öffentlichen Dateien AMIs , deren Eigentümer Sie sind.

```
aws ec2 describe-images --executable-users all
```

Um eine Liste AMIs mit expliziten Startberechtigungen aufzulisten

Der folgende Befehl listet die auf, AMIs für die Sie explizite Startberechtigungen haben. Diese Liste enthält keine AMIs , die Sie besitzen.

```
aws ec2 describe-images --executable-users self
```

Zur Liste, die verifizierten Anbietern AMIs gehört

Der folgende Befehl listet die Anbieter auf, die AMIs sich im Besitz verifizierter Anbieter befinden. Öffentliche AMIs Eigentümer verifizierter Anbieter (entweder Amazon oder verifizierte Partner) haben einen Aliasinhaber, der `aws-marketplace` im Kontofeld als `amazonaws-backup-vault`, oder angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie problemlos AMIs verifizierte Anbieter finden. Andere Benutzer können ihre nicht mit einem Alias versehenAMIs.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners amazon aws-marketplace \
    --query 'Images[*].[ImageId]' \
    --output text
```

Zur Liste, die einem Konto AMIs gehört

Der folgende Befehl listet die Objekte auf, die dem angegebenen Benutzer AMIs gehören AWS-Konto.

```
aws ec2 describe-images --owners 123456789012
```

Um einen Bereich AMIs mithilfe eines Filters zu verwenden

Um die Anzahl der angezeigten Typen zu reduzieren AMIs, verwenden Sie einen Filter, um nur die Typen aufzulistenAMIs , die Sie interessieren. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Filter, um nur AMIs EBS-gestützte Daten anzuzeigen.

```
--filters "Name=root-device-type,Values=ebs"
```

PowerShell

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet (Tools für Windows PowerShell) zum Auflisten. AMIs Sie können die Liste auf die Typen beschränken AMIs , die Sie interessieren, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Um alle öffentlichen Inhalte aufzulisten AMIs

Der folgende Befehl listet alle öffentlichen Dateien auf AMIs, einschließlich aller öffentlichen Dateien AMIs , deren Eigentümer Sie sind.

```
Get-EC2Image -ExecutableUser all
```

Um eine Liste AMIs mit expliziten Startberechtigungen aufzulisten

Der folgende Befehl listet die auf, AMIs für die Sie explizite Startberechtigungen haben. Diese Liste enthält keine AMIs , die Sie besitzen.

```
Get-EC2Image -ExecutableUser self
```

Zur Liste, die verifizierten Anbietern AMIs gehört

Der folgende Befehl listet die Anbieter auf, die AMIs sich im Besitz verifizierter Anbieter befinden. Öffentliche AMIs Eigentümer verifizierter Anbieter (entweder Amazon oder verifizierte Partner) haben einen Aliasinhaber, der `aws-marketplace` im Kontofeld als `amazonaws-backup-vault`, oder angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie problemlos AMIs verifizierte Anbieter finden. Andere Benutzer können ihre nicht mit einem Alias versehenAMIs.

```
Get-EC2Image -Owner amazon aws-marketplace
```

Zur Liste, die einem Konto AMIs gehört

Der folgende Befehl listet die Objekte auf, die dem angegebenen Benutzer AMIs gehören AWS-Konto.

```
Get-EC2Image -Owner 123456789012
```

Um einen Bereich AMIs mithilfe eines Filters zu verwenden

Um die Anzahl der angezeigten Typen zu reduzieren AMIs, verwenden Sie einen Filter, um nur die Typen aufzulistenAMIs , die Sie interessieren. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Filter, um nur AMIs EBS-gestützte Daten anzuzeigen.

```
-Filter @{Name="root-device-type"; Values="ebs"}
```

Bereiten Sie sich auf die Verwendung von Shared für Linux AMIs vor

Bevor Sie ein freigegebenes AMI für Linux verwenden, führen Sie die folgenden Schritte durch, um sicherzustellen, dass keine vorinstallierten Anmeldeinformationen vorhanden sind, die einem Dritten unerwünschten Zugriff auf Ihre Instance ermöglichen würden, und dass keine vorkonfigurierte

Fernprotokollierung vorhanden ist, die sensible Daten an Dritte übertragen könnte. Informationen zur Erhöhung der Systemsicherheit finden Sie in der Dokumentation für die von der AMI verwendete Linux-Distribution.

Damit Sie den Zugriff auf die Instance nicht unabsichtlich verlieren, empfehlen wir das Initiieren von zwei SSH-Sitzungen, wobei eine Sitzung offen bleibt, bis Sie alle unbekannten Anmeldeinformationen entfernt und bestätigt haben, dass Sie sich noch immer mit SSH in Ihrer Instance anmelden können.

1. Ermitteln Sie nicht autorisierte öffentliche SSH-Schlüssel und deaktivieren Sie sie. Der einzige Schlüssel in der Datei sollte der zum Starten des AMI verwendete sein. Mit dem folgenden Befehl suchen Sie `authorized_keys`-Dateien:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo find / -name "authorized_keys" -print -exec cat {} \;
   ```

2. Deaktivieren Sie Passwort-basierte Authentifizierung für den Root-Benutzer. Öffnen Sie die Datei `sshd_config` und bearbeiten Sie die `PermitRootLogin`-Zeile wie folgt:

   ```
   PermitRootLogin without-password
   ```

   Alternativ können Sie die Funktion zum Anmelden in der Instance als Root-Benutzer deaktivieren:

   ```
   PermitRootLogin No
   ```

   Starten Sie den sshd-Service neu.

3. Überprüfen Sie, ob es andere Benutzer gibt, die sich bei Ihrer Instance anmelden können. Benutzer mit Super-User-Privilegien sind besonders gefährlich. Entfernen oder sperren Sie die Passwörter unbekannter Konten.
4. Prüfen Sie, ob nicht verwendete offene Ports bestehen, die Netzwerkdienste ausführen und auf eingehende Verbindungen warten.
5. Um die vorkonfigurierte Fernprotokollierung zu verhindern, sollten Sie die vorhandene Konfigurationsdatei löschen und den `rsyslog`-Service neu starten. Zum Beispiel:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo rm /etc/rsyslog.conf
   [ec2-user ~]$ sudo service rsyslog restart
   ```

6. Überprüfen Sie, ob alle cron-Aufträge rechtmäßig sind.

Wenn Sie ein öffentliches AMI entdecken, das ein Sicherheitsrisiko darstellt, wenden Sie sich an das AWS -Sicherheitsteam. Weitere Informationen erhalten Sie im AWS -Sicherheitszentrum.

Steuern Sie die Entdeckung und Verwendung von AMIs in Amazon EC2 mit Allowed AMIs

Um die Erkennung und Verwendung von Amazon Machine Images (AMIs) durch Benutzer in Ihrem zu kontrollieren AWS-Konto, können Sie die AMIs Funktion Zugelassen verwenden. Mit dieser Funktion können Sie Kriterien angeben, die erfüllt sein AMIs müssen, damit sie in Ihrem Konto sichtbar und verfügbar sind. Wenn die Kriterien aktiviert sind, können Benutzer, die Instances starten, nur Instances sehen und AMIs darauf zugreifen, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Sie können beispielsweise eine Liste vertrauenswürdiger AMI-Anbieter als Kriterien angeben, und nur AMIs von diesen Anbietern ist diese Liste sichtbar und kann verwendet werden.

Bevor Sie die AMIs Einstellungen für Zulässig aktivieren, können Sie den Überwachungsmodus aktivieren, um eine Vorschau anzuzeigen, welche angezeigt AMIs werden oder nicht. Auf diese Weise können Sie die Kriterien nach Bedarf verfeinern, um sicherzustellen, dass nur die beabsichtigten Kriterien sichtbar und für Benutzer in Ihrem Konto verfügbar AMIs sind. Darüber hinaus können Sie den describe-instance-image-metadataBefehl ausführen und die Antwort filtern, um alle Instances zu identifizieren, die mit AMIs dieser Methode gestartet wurden und die angegebenen Kriterien nicht erfüllen. Diese Informationen können Ihnen bei der Entscheidung helfen, entweder Ihre Startkonfigurationen so zu aktualisieren, dass sie konform sind AMIs (z. B. indem Sie ein anderes AMI in einer Startvorlage angeben) oder Ihre Kriterien so anzupassen, dass sie dies zulassen AMIs.

Sie geben die AMIs Einstellungen „Zulässig“ auf Kontoebene an, entweder direkt im Konto oder mithilfe einer deklarativen Richtlinie. Diese Einstellungen müssen in allen Bereichen konfiguriert werden, in AWS-Region denen Sie die Erkennung und Verwendung von AMIs steuern möchten. Mithilfe einer deklarativen Richtlinie können Sie die Einstellung auf mehrere Regionen gleichzeitig sowie auf mehrere Konten gleichzeitig anwenden. Wenn eine deklarative Richtlinie verwendet wird, können Sie die Einstellung nicht direkt in einem Konto ändern. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Einstellung direkt in einem Konto konfigurieren. Informationen zur Verwendung deklarativer Richtlinien finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations - Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Die AMIs Funktion „Zulässig“ steuert nur die Entdeckung und Nutzung von öffentlichen AMIs oder mit Ihrem Konto AMIs geteilten Dateien. Sie schränkt nicht die Inhalte ein, die Ihrem Konto AMIs gehören. Unabhängig von den von Ihnen festgelegten Kriterien sind die von Ihrem Konto AMIs erstellten Daten immer für Benutzer in Ihrem Konto auffindbar und nutzbar.

Die wichtigsten Vorteile von Allowed AMIs

- Compliance und Sicherheit: Benutzer können nur diejenigen entdecken und verwenden AMIs , die die angegebenen Kriterien erfüllen, wodurch das Risiko einer nicht konformen AMI-Nutzung reduziert wird.
- Effizientes Management: Durch die Reduzierung der zulässigen AMIs Anzahl wird die Verwaltung der verbleibenden Dateien einfacher und effizienter.
- Zentralisierte Implementierung auf Kontoebene: Konfigurieren Sie die AMIs Einstellungen „Zulässig“ auf Kontoebene, entweder direkt im Konto oder über eine deklarative Richtlinie. Dies bietet eine zentrale und effiziente Möglichkeit, die AMI-Nutzung für das gesamte Konto zu kontrollieren.

Inhalt

- So funktioniert „Zulässig“ AMIs
- Bewährte Methoden für die Implementierung von Allowed AMIs
- Erforderliche IAM-Berechtigungen
- Verwalten Sie die Einstellungen für „Zugelassen“ AMIs

So funktioniert „Zulässig“ AMIs

Sie geben Kriterien an, die automatisch filtern und bestimmen, welche in Ihrem Konto erkannt und verwendet werden AMIs können. Sie geben die Kriterien in der JSON-Konfiguration an und aktivieren die Kriterien dann, indem Sie den API-Vorgang „aktivieren“ ausführen.

JSON-Konfiguration für die zulässigen AMIs Kriterien

Die Kernkonfiguration für Allowed AMIs ist die JSON-Konfiguration, die die Kriterien für Allowed definiert AMIs.

Unterstützte Kriterien

Derzeit wird als einziger Wert AMI-Anbieter unterstützt. Gültige Werte sind Aliasnamen, die durch AWS und AWS-Konto IDs wie folgt definiert sind:

- `amazon`— Ein Alias, das sich identifiziert, AMIs erstellt von AWS
- `aws-marketplace`— Ein Alias, das sich identifiziert, AMIs erstellt von verifizierten Anbietern in der AWS Marketplace
- `aws-backup-vault`— Ein Alias, das Backup identifiziert, AMIs die sich in Backup-Tresor-Konten mit logischem Air-Gap befinden. AWS Wenn Sie die AWS Backup-Funktion Logically Air-Gapped Vault verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser Alias als AMI-Anbieter enthalten ist.
- AWS-Konto IDs — Eine oder mehrere 12-stellige Ziffern AWS-Konto IDs
- `none`— Weist darauf hin, dass nur von Ihrem Konto AMIs erstellte Daten entdeckt und verwendet werden können. Öffentlich oder geteilt AMIs können nicht entdeckt und genutzt werden. Wenn Sie `none` angeben, können Sie weder einen Alias noch eine Konto-ID angeben.

JSON-Konfiguration

Die AMI-Kriterien werden im JSON-Format angegeben. Hier ist ein Beispiel, das zwei Aliase und drei AWS-Konto IDs angibt:

```
{
    "ImageCriteria": [
        {
            "ImageProviders": [
                "amazon",
                "aws-marketplace",
                "123456789012",
                "112233445566",
                "009988776655"
            ]
        }
    ]
}
```

Wie werden Kriterien bewertet

Die Kriterien in der JSON-Konfiguration werden anhand einer `or` Bedingung bewertet. Das bedeutet, dass ein AMI nur einem der angegebenen Anbieter in einem `ImageCriteria` Objekt entsprechen

muss, um als zulässig betrachtet zu werden. Wenn Sie beispielsweise `amazon` sowohl beide als auch eine AWS-Konto ID als Anbieter angeben, ist dies AMIs von beiden Anbietern zulässig.

Grenzwerte für die JSON-Konfiguration

- `ImageCriteria`-Objekte: In einer einzigen Konfiguration können maximal 10 `ImageCriteria`-Objekte angegeben werden.
- `ImageProviders`-Werte: Maximal 200 Werte für alle `ImageCriteria`-Objekte.

Beispiel für Grenzwerte

Betrachten Sie das folgende Beispiel zur Veranschaulichung dieser Beschränkungen, bei dem verschiedene `ImageProviders`-Listen verwendet werden, um die AMI-Anbieterkonten zu gruppieren:

```
{
    "ImageCriteria": [
        {
            "ImageProviders": ["amazon", "aws-marketplace"]
        },
        {
            "ImageProviders": ["123456789012", "112233445566", "121232343454"]
        },
        {
            "ImageProviders": ["998877665555", "987654321098"]
        }
        // Up to 7 more ImageCriteria objects can be added
        // Up to 193 more ImageProviders values can be added
    ]
}
```

In diesem Beispiel:

- Es gibt 3 `imageCriteria`-Objekte (bis zu 7 weitere können hinzugefügt werden, um das Limit von 10 zu erreichen).
- Es gibt insgesamt 7 `imageProviders`-Werte für alle Objekte (bis zu 193 weitere können hinzugefügt werden, um die Grenze von 200 zu erreichen).

In diesem Beispiel AMIs sind sie von jedem der angegebenen AMI-Anbieter in allen `ImageCriteria` Objekten zulässig, da sie anhand einer `or` Bedingung ausgewertet werden.

Zulässige AMIs Operationen

Die AMIs Funktion „Zulässig“ verfügt über drei Betriebsmodi für die Verwaltung der Bildkriterien: aktiviert, deaktiviert und Überwachungsmodus. Diese ermöglichen es Ihnen, die Image-Kriterien zu aktivieren oder zu deaktivieren oder sie nach Bedarf zu überprüfen.

Aktiviert

Wenn „ AMIs Zulässig“ aktiviert ist:

- Die `ImageCriteria` werden angewendet.
- Nur zulässige Bilder AMIs sind in der EC2 Konsole auffindbar und verwenden APIs dabei Bilder (zum Beispiel Bilder, die Bilder beschreiben, kopieren, speichern oder andere Aktionen ausführen).
- Instanzen können nur mit der Option „Zugelassen“ gestartet werden. AMIs

Disabled

Wenn Allowed deaktiviert AMIs ist:

- Die `ImageCriteria` werden nicht angewendet.
- Es gibt keine Einschränkungen für die Auffindbarkeit oder Nutzung von AMIs.

Überwachungsmodus

Im Prüfungsmodus:

- Die `ImageCriteria` sind aktiviert, aber es gibt keine Einschränkungen für die Auffindbarkeit oder Nutzung von AMIs.
- In der EC2 Konsole wird im Feld Zulässiges Bild für jedes AMI entweder Ja oder Nein angezeigt, um anzugeben, ob das AMI für Benutzer im Konto auffindbar und verfügbar sein wird, wenn Allowed aktiviert AMIs ist.
- In der Befehlszeile enthält die Antwort für den `describe-image` Vorgang `"ImageAllowed": true` oder gibt `"ImageAllowed": false` an, ob das AMI auffindbar und für Benutzer im Konto verfügbar sein wird, wenn Allowed aktiviert AMIs ist.
- In der EC2 Konsole wird im AMI-Katalog neben der Option Nicht erlaubt angezeigt AMIs , wenn die Option Zulässig für Benutzer im Konto nicht auffindbar oder verfügbar AMIs ist.

Bewährte Methoden für die Implementierung von Allowed AMIs

Beachten Sie bei der Implementierung von Allowed diese bewährten Methoden AMIs, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und potenzielle Störungen in Ihrer AWS Umgebung zu minimieren.

1. Prüfmodus aktivieren

   Aktivieren Sie zunächst die Option AMIs Zulässig im Überwachungsmodus. In diesem Modus können Sie sehen, welche Kriterien von Ihren Kriterien betroffen AMIs wären, ohne den Zugriff tatsächlich einzuschränken, was einen risikofreien Testzeitraum bietet.

2. Legen Sie die zulässigen Kriterien fest AMIs

   Stellen Sie sorgfältig fest, welche AMI-Anbieter den Sicherheitsrichtlinien, Compliance-Anforderungen und betrieblichen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.

   > **Note**
   >
   > Wir empfehlen, den `amazon` Alias anzugeben, der AMIs erstellt von zugelassen werden soll AWS, um sicherzustellen, dass von Ihnen verwendete AWS verwaltete Dienste weiterhin EC2 Instances in Ihrem Konto starten können.

3. Prüfen Sie, ob sich dies auf die zu erwartenden Geschäftsprozesse auswirkt

   Sie können die Konsole oder die CLI verwenden, um alle Instances zu identifizieren, mit AMIs denen gestartet wurde und die die angegebenen Kriterien nicht erfüllen. Diese Informationen können Ihnen bei der Entscheidung helfen, entweder Ihre Startkonfigurationen so zu aktualisieren, dass sie konform sind AMIs (z. B. indem Sie ein anderes AMI in einer Startvorlage angeben) oder Ihre Kriterien so anzupassen, dass sie dies zulassen AMIs.

   Konsole: Verwenden Sie die ec2- instance-launched-with-allowed AWS Config -ami-Regel, um zu überprüfen, ob laufende oder gestoppte Instances gestartet wurden AMIs , die Ihren Zulassungskriterien entsprechen. AMIs Die Regel lautet NON_COMPLIANT, wenn ein AMI die AMIs Zulassungskriterien nicht erfüllt, und COMPLIANT, falls dies der Fall ist. Die Regel funktioniert nur, wenn die AMIs Einstellung „Zugelassen“ auf „Aktiviert“ oder „Überwachungsmodus“ gesetzt ist.

CLI: Führen Sie den describe-instance-image-metadataBefehl aus und filtern Sie die Antwort, um alle Instances zu identifizieren, AMIs die mit gestartet wurden und die die angegebenen Kriterien nicht erfüllen.

Anweisungen zur Konsole und zur CLI finden Sie unterSuchen Sie nach Instances, die von denen aus gestartet wurden AMIs , die nicht erlaubt sind.

4. Zulässig aktivieren AMIs

   Sobald Sie bestätigt haben, dass sich die Kriterien nicht negativ auf die erwarteten Geschäftsprozesse auswirken, aktivieren Sie die Option Zulässig AMIs.

5. Instance-Starts überwachen

   Überwachen Sie weiterhin Instance-Starts AMIs in all Ihren Anwendungen und den von Ihnen verwendeten AWS verwalteten Services wie Amazon EMR, Amazon ECR, Amazon EKS und. AWS Elastic Beanstalk Suchen Sie nach unerwarteten Problemen und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen an den Zulassungskriterien vor. AMIs

6. Pilot neu AMIs

   Um Drittanbieter zu testen AMIs , die nicht Ihren aktuellen AMIs Einstellungen für „Zulässig“ entsprechen, werden folgende Methoden AWS empfohlen:

   - Verwenden Sie ein separates Konto AWS-Konto: Erstellen Sie ein Konto ohne Zugriff auf Ihre geschäftskritischen Ressourcen. Stellen AMIs Sie sicher, dass die AMIs Einstellung Zulässig in diesem Konto nicht aktiviert ist oder dass die zu testenden Daten ausdrücklich zugelassen sind, damit Sie sie testen können.
   - Testen Sie in einem anderen AWS-Region: Verwenden Sie eine Region, in der Drittanbieter verfügbar AMIs sind, in der Sie die AMIs Einstellungen „Zulässig“ jedoch noch nicht aktiviert haben.

   Diese Ansätze tragen dazu bei, dass Ihre geschäftskritischen Ressourcen geschützt bleiben, während Sie neue Ressourcen testen. AMIs

Erforderliche IAM-Berechtigungen

Um die AMIs Funktion „Zugelassen“ verwenden zu können, benötigen Sie die folgenden IAM-Berechtigungen:

- `GetAllowedImagesSettings`

- `EnableAllowedImagesSettings`
- `DisableAllowedImagesSettings`
- `ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings`

Verwalten Sie die Einstellungen für „Zugelassen“ AMIs

Sie können die Einstellungen für Zulässig verwalten AMIs. Diese Einstellungen gelten pro Region pro Konto.

Aufgaben

- Zulässig aktivieren AMIs
- Legen Sie die zulässigen AMIs Kriterien fest
- Zulässig deaktivieren AMIs
- Rufen Sie die zulässigen Kriterien ab AMIs
- Finden Sie heraus AMIs , welche erlaubt sind
- Suchen Sie nach Instances, die von denen aus gestartet wurden AMIs , die nicht erlaubt sind

Zulässig aktivieren AMIs

Sie können „Zulässig“ aktivieren AMIs und die AMIs Kriterien „Zulässig“ angeben. Wir empfehlen, dass Sie im Überwachungsmodus beginnen, der Ihnen zeigt, welche Kriterien von den Kriterien betroffen AMIs wären, ohne den Zugriff tatsächlich einzuschränken.

Console

Um „Zugelassen“ zu aktivieren AMIs

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dashboard (Dashboard).
3. Wählen Sie unter Kontoattribute (oben rechts) die Option Zulässig aus AMIs.
4. Wählen Sie auf der AMIs Registerkarte Zulässig die Option Verwalten aus.
5. Wählen Sie für Zulässige AMIs Einstellungen die Option Überwachungsmodus oder Aktiviert aus. Es wird empfohlen, im Überwachungsmodus zu beginnen, die Kriterien zu testen und dann zu diesem Schritt zurückzukehren, um die Option Zulässig zu aktivieren AMIs.
6. (Optional) Geben Sie für AMI-Kriterien die Kriterien im JSON-Format ein.

7. Wählen Sie Aktualisieren.

AWS CLI

Um „Zugelassen“ zu aktivieren AMIs

Verwenden Sie den enable-allowed-images-settings-Befehl.

```
aws ec2 enable-allowed-images-settings --allowed-images-settings-state enabled
```

Um stattdessen den Überwachungsmodus zu aktivieren, geben Sie `audit-mode` statt von an`enabled`.

```
aws ec2 enable-allowed-images-settings --allowed-images-settings-state audit-mode
```

PowerShell

Um „Zugelassen“ zu aktivieren AMIs

Verwenden Sie das Enable-EC2AllowedImagesSettingCmdlet.

```
Enable-EC2AllowedImagesSetting -AllowedImagesSettingsState enabled
```

Um stattdessen den Überwachungsmodus zu aktivieren, geben Sie `audit-mode` statt von an. `enabled`

```
Enable-EC2AllowedImagesSetting -AllowedImagesSettingsState audit-mode
```

Legen Sie die zulässigen AMIs Kriterien fest

Nachdem Sie „Zugelassen“ aktiviert haben AMIs, können Sie die AMIs Kriterien „Zulässig“ festlegen oder ersetzen.

Die korrekte Konfiguration und gültige Werte finden Sie unter JSON-Konfiguration für die zulässigen AMIs Kriterien.

Console

Um die AMIs Kriterien „Zulässig“ festzulegen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dashboard (Dashboard).
3. Wählen Sie unter Kontoattribute (oben rechts) die Option Zulässig aus AMIs.
4. Wählen Sie auf der AMIs Registerkarte Zulässig die Option Verwalten aus.
5. Geben Sie für AMI-Kriterien die Kriterien im JSON-Format ein.
6. Wählen Sie Aktualisieren.

AWS CLI

Um die zulässigen AMIs Kriterien festzulegen

Verwenden Sie den allowed-images-settings Befehl replace-image-criteria-in- wie folgt, um AMIs von Amazon und dem angegebenen Konto aus zuzulassen.

```
aws ec2 replace-image-criteria-in-allowed-images-settings \
    --image-criteria ImageProviders=amazon,123456789012
```

PowerShell

Um die AMIs Zulässigkeitskriterien festzulegen

Verwenden Sie das Set-EC2ImageCriteriaInAllowedImagesSettingCmdlet wie folgt, um AMIs von Amazon und dem angegebenen Konto aus zuzulassen.

```
$imageCriteria = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageCriterionRequest
$imageCriteria.ImageProviders = @("amazon", "123456789012")
Set-EC2ImageCriteriaInAllowedImagesSetting -ImageCriterion $imageCriteria
```

Zulässig deaktivieren AMIs

Sie können „Zulässig“ AMIs wie folgt deaktivieren.

Console

Um „Zugelassen“ zu deaktivieren AMIs

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dashboard (Dashboard).
3. Wählen Sie unter Kontoattribute (oben rechts) die Option Zulässig aus AMIs.
4. Wählen Sie auf der AMIs Registerkarte Zulässig die Option Verwalten aus.
5. Wählen Sie für Zulässige AMIs Einstellungen die Option Deaktiviert aus.
6. Wählen Sie Aktualisieren.

AWS CLI

Um „Zugelassen“ zu deaktivieren AMIs

Verwenden Sie den disable-allowed-images-settings-Befehl.

```
aws ec2 disable-allowed-images-settings
```

PowerShell

Um „Zugelassen“ zu deaktivieren AMIs

Verwenden Sie das Disable-EC2AllowedImagesSettingCmdlet.

```
Disable-EC2AllowedImagesSetting
```

Rufen Sie die zulässigen Kriterien ab AMIs

Sie können den aktuellen Status der AMIs Einstellung Zulässig und der AMIs Kriterien Zulässig abrufen.

Console

Um den AMIs Status und die Kriterien „Zulässig“ abzurufen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dashboard (Dashboard).
3. Wählen Sie unter Kontoattribute (oben rechts) die Option Zulässig aus AMIs.

4. Auf der AMIs Registerkarte Zulässig ist die AMIs Einstellung Zulässige Einstellungen auf Aktiviert, Deaktiviert oder Überwachungsmodus gesetzt.
5. Wenn der Status von Allowed entweder Enabled oder Audit Mode AMIs lautet, werden AMI-Kriterien die AMI-Kriterien im JSON-Format angezeigt.

AWS CLI

Um den Status und die Kriterien „ AMIs Zugelassen“ abzurufen

Verwenden Sie den get-allowed-images-settings-Befehl.

```
aws ec2 get-allowed-images-settings
```

In der folgenden Beispielausgabe lautet der Status `audit-mode` und die Liste der Bildanbieter umfasst zwei Anbieter (`amazon`und das angegebene Konto).

```
{
    "State": "audit-mode",
    "ImageCriteria": [
        {
            "ImageProviders": [
                "amazon",
                "123456789012"
            ]
        }
    ],
    "ManagedBy": "account"
}
```

PowerShell

Um den AMIs Status und die Kriterien „Zulässig“ abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2AllowedImagesSettingCmdlet.

```
Get-EC2AllowedImagesSetting | `
    Select State, ManagedBy, @{Name='ImageProviders';
 Expression={($_.ImageCriteria.ImageProviders)}}
```

In der folgenden Beispielausgabe lautet der Status `audit-mode` und die Liste der Bildanbieter umfasst zwei Anbieter (`amazon`sowie das angegebene Konto).

```
State      ManagedBy ImageProviders
-----      --------- --------------
audit-mode account   {amazon, 123456789012}
```

Finden Sie heraus AMIs , welche erlaubt sind

Sie können herausfinden AMIs , welche nach den aktuellen AMIs Zulassungskriterien zulässig oder nicht zulässig sind.

> **Note**
>
> AMIs Zulässig muss sich im Überwachungsmodus befinden.

Console

Um zu überprüfen, ob ein AMI die zulässigen AMIs Kriterien erfüllt

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie das AMI aus.
4. Suchen Sie auf der Registerkarte Details (wenn Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben) oder im Übersichtsbereich (wenn Sie die AMI-ID ausgewählt haben) das Feld Zulässiges AMI.
   - Ja — Das AMI erfüllt die zulässigen AMIs Kriterien. Dieses AMI steht Benutzern in Ihrem Konto zur Verfügung, nachdem Sie Allowed aktiviert haben AMIs.
   - Nein — Das AMI erfüllt nicht die zulässigen AMIs Kriterien.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option AMI-Katalog aus.

   Ein AMI, das als Nicht zulässig markiert ist, weist auf ein AMI hin, das die AMIs Zulassungskriterien nicht erfüllt. Dieses AMI ist für Benutzer in Ihrem Konto nicht sichtbar oder verfügbar, wenn Zulässig aktiviert AMIs ist.

AWS CLI

Um zu überprüfen, ob ein AMI die zulässigen AMIs Kriterien erfüllt

Verwenden Sie den Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[].ImageAllowed \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
True
```

Um herauszufinden AMIs , ob sie die zulässigen AMIs Kriterien erfüllen

Verwenden Sie den Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --filters "Name=image-allowed,Values=true" \
    --max-items 10 \
    --query Images[].ImageId
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ami-000eaaa8be2fd162a
ami-000f82db25e50de8e
ami-000fc21eb34c7a9a6
ami-0010b876f1287d7be
ami-0010b929226fe8eba
ami-0010957836340aead
ami-00112c992a47ba871
ami-00111759e194abcc1
ami-001112565ffcafa5e
ami-0011e45aaee9fba88
```

PowerShell

Um zu überprüfen, ob ein AMI die zulässigen AMIs Kriterien erfüllt

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).ImageAllowed
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
True
```

Um herauszufinden, ob AMIs die zulässigen Kriterien erfüllt sind AMIs

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
Get-EC2Image `
    -Filter @{Name="image-allows";Values="true"} `
    -MaxResult 10 | `
    Select ImageId
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ami-000eaaa8be2fd162a
ami-000f82db25e50de8e
ami-000fc21eb34c7a9a6
ami-0010b876f1287d7be
ami-0010b929226fe8eba
ami-0010957836340aead
ami-00112c992a47ba871
ami-00111759e194abcc1
ami-001112565ffcafa5e
ami-0011e45aaee9fba88
```

Suchen Sie nach Instances, die von denen aus gestartet wurden AMIs , die nicht erlaubt sind

Sie können die Instances identifizieren, die mit einem AMI gestartet wurden, das die AMIs Zulassungskriterien nicht erfüllt.

Console

Um zu überprüfen, ob eine Instance mit einem AMI gestartet wurde, das nicht erlaubt ist

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Suchen Sie auf der Registerkarte Details unter Instance-Details nach Allowed image.

- Ja — Das AMI erfüllt die zulässigen AMIs Kriterien.
- Nein — Das AMI erfüllt nicht die zulässigen AMIs Kriterien.

AWS CLI

So finden Sie Instances, die damit gestartet wurden AMIs , dass sie nicht erlaubt sind

Verwenden Sie den describe-instance-image-metadataBefehl mit dem `image-allowed` Filter.

```
aws ec2 describe-instance-image-metadata \
    --filters "Name=image-allowed,Values=false" \
    --query "InstanceImageMetadata[*].[InstanceId,ImageMetadata.ImageId]" \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
-------------------------------------------------
|          DescribeInstanceImageMetadata         |
+----------------------+-------------------------+
|  i-08fd74f3f1595fdbd |  ami-09245d5773578a1d6  |
|  i-0b1bf24fd4f297ab9 |  ami-07cccf2bd80ed467f  |
|  i-026a2eb590b4f7234 |  ami-0c0ec0a3a3a4c34c0  |
|  i-006a6a4e8870c828f |  ami-0a70b9d193ae8a799  |
|  i-0781e91cfeca3179d |  ami-00c257e12d6828491  |
|  i-02b631e2a6ae7c2d9 |  ami-0bfddf4206f1fa7b9  |
+----------------------+-------------------------+
```

PowerShell

Um Instances zu finden AMIs , die damit gestartet wurden, sind sie nicht erlaubt

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceImageMetadataCmdlet.

```
Get-EC2InstanceImageMetadata `
    -Filter @{Name="image-allowed";Values="false"} | `
    Select InstanceId, @{Name='ImageId'; Expression={($_.ImageMetadata.ImageId)}}
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InstanceId          ImageId
```

```
----------          -------
i-08fd74f3f1595fdbd ami-09245d5773578a1d6
i-0b1bf24fd4f297ab9 ami-07cccf2bd80ed467f
i-026a2eb590b4f7234 ami-0c0ec0a3a3a4c34c0
i-006a6a4e8870c828f ami-0a70b9d193ae8a799
i-0781e91cfeca3179d ami-00c257e12d6828491
i-02b631e2a6ae7c2d9 ami-0bfddf4206f1fa7b9
```

AWS Config

Sie können die ec2- instance-launched-with-allowed AWS Config -ami-Regel hinzufügen, sie für Ihre Anforderungen konfigurieren und sie dann zur Evaluierung Ihrer Instances verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Config Regeln hinzufügen und ec2- instance-launched-with-allowed -ami im Entwicklerhandbuch.AWS Config

Machen Sie Ihr AMI öffentlich für die Verwendung in Amazon verfügbar EC2

Sie können Ihr AMI öffentlich zugänglich machen, indem Sie es mit allen teilen AWS-Konten.

Wenn Sie verhindern möchten, dass Ihr Konto öffentlich geteilt wird AMIs, können Sie die Option Öffentlichen Zugriff sperren für aktivieren AMIs. Dadurch werden alle Versuche, ein AMI zu veröffentlichen, blockiert, was dazu beiträgt, unbefugten Zugriff und potenziellen Missbrauch von AMI-Daten zu verhindern. Beachten Sie, dass sich die Aktivierung des Blocks öffentlichen Zugriffs nicht auf Ihre AMIs bereits öffentlich verfügbaren Dateien auswirkt. Sie bleiben weiterhin öffentlich verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Verstehen Sie, öffentlichen Zugriff sperren für AMIs.

Wenn Sie nur bestimmten Konten erlauben möchten, Ihr AMI zum Starten von Instances zu verwenden, lesen Sie Freigeben eines AMI für bestimmte AWS -Konten.

Inhalt

- Überlegungen
- Ein AMI mit allen AWS Konten teilen (öffentlich teilen)

Überlegungen

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie ein AMI öffentlich machen.

- Eigentum — Um ein AMI zu veröffentlichen, AWS-Konto müssen Sie Eigentümer des AMI sein.
- Region — AMIs sind eine regionale Ressource. Wenn Sie ein AMI freigeben, ist es nur in der Region verfügbar, in der Sie es freigegeben haben. Um ein AMI in einer anderen Region verfügbar zu machen, kopieren Sie das AMI in die Region und geben Sie es dann frei. Weitere Informationen finden Sie unter Ein EC2 Amazon-AMI kopieren.
- Öffentlichen Zugriff blockieren — Um ein AMI öffentlich zu teilen, AMIs muss in jeder Region, in der das AMI öffentlich geteilt wird, die Sperrung des öffentlichen Zugriffs für deaktiviert sein. Nachdem Sie das AMI öffentlich geteilt haben, können Sie Block Public Access wieder aktivieren, AMIs um zu verhindern, dass Ihr AMIs AMI weiter öffentlich geteilt wird.
- Einige AMIs können nicht veröffentlicht werden — Wenn Ihr AMI eine der folgenden Komponenten enthält, können Sie es nicht veröffentlichen (aber Sie können das AMI mit bestimmten teilen AWS-Konten):
  - Verschlüsselte Volumes
  - Snapshots von verschlüsselten Volumes
  - Produkt-Codes
- Offenlegung sensibler Daten vermeiden: Damit beim Freigeben eines AMI keine sensiblen Daten offengelegt werden, lesen Sie die Sicherheitserwägungen in Empfehlungen für die Erstellung von gemeinsam genutztem Linux AMIs und folgen Sie den empfohlenen Verfahren.
- Nutzung: Wenn Sie ein AMI freigeben, können Benutzer Instances nur über das AMI starten. Sie können es nicht löschen, teilen oder ändern. Wenn die Benutzer jedoch eine Instance mit Ihrem AMI gestartet haben, können sie danach von der gestarteten Instance aus ein AMI erstellen.
- Automatische Deprecation — Standardmäßig AMIs ist das Verfallsdatum aller öffentlichen Inhalte auf zwei Jahre ab dem Erstellungsdatum des AMI festgelegt. Sie können das Veralterungsdatum auf weniger als zwei Jahre festlegen. Um das Verfallsdatum zu stornieren oder das Verfallsdatum auf ein späteres Datum zu verschieben, müssen Sie das AMI als privat kennzeichnen, indem Sie es nur mit bestimmten Personen teilen. AWS-Konten
- Obsolete entfernen AMIs — Wenn ein öffentliches AMI sein Verfallsdatum erreicht hat und sechs oder mehr Monate lang keine neuen Instances über das AMI gestartet wurden, wird AWS schließlich die öffentliche Freigabeeigenschaft entfernt, sodass veraltete Instanzen AMIs nicht in den öffentlichen AMI-Listen erscheinen.
- Abrechnung — Ihnen wird nichts in Rechnung gestellt, wenn Ihr AMI von anderen AWS-Konten zum Starten von Instances verwendet wird. Die Konten, die Instances mit dem AMI starten, werden für die Instances abgerechnet, die sie starten.

Ein AMI mit allen AWS Konten teilen (öffentlich teilen)

Nachdem Sie ein AMI veröffentlicht haben, ist es in der Community AMIs in der Konsole verfügbar, auf die Sie über den AMI-Katalog im linken Navigator der EC2 Konsole oder beim Starten einer Instance über die Konsole zugreifen können. Beachten Sie, dass es eine Weile dauern kann, bis ein AMI in der Community erscheint, AMIs nachdem Sie es veröffentlicht haben.

Console

Veröffentlichen eines AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie das AMI in der Liste aus und wählen Sie Aktionen, AMI-Berechtigungen bearbeiten aus.
4. Unter AMI-Verfügbarkeit wählen Sie Öffentlich aus.
5. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

AWS CLI

Jedes AMI hat eine `launchPermission` Eigenschaft, die steuert AWS-Konten, welche außer denen des Besitzers dieses AMI zum Starten von Instances verwenden dürfen. Indem Sie die `launchPermission` Eigenschaft eines AMI ändern, können Sie das AMI öffentlich machen (wodurch allen Startberechtigungen gewährt werden AWS-Konten) oder es nur mit den von Ihnen angegebenen AWS-Konten Benutzern teilen.

Sie können ein Konto zur Liste der Konten hinzufügen oder IDs daraus entfernen, die Startberechtigungen für ein AMI haben. Um ein AMI zu veröffentlichen, geben Sie die `all`-Gruppe an. Sie können öffentliche und explizite Startberechtigungen angeben.

Veröffentlichen eines AMI

1. Verwenden Sie den Befehl modify-image-attribute wie folgt, um die `all`-Gruppe zur `launchPermission`-Liste für das angegebene AMI hinzuzufügen.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission "Add=[{Group=all}]"
```

2. Um die Startberechtigungen des AMI zu überprüfen, verwenden Sie den describe-image-attribute-Befehl.

```
aws ec2 describe-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute launchPermission
```

3. (Optional) Um das AMI erneut privat zu machen, entfernen Sie die `all`-Gruppe aus den Startberechtigungen. Hinweis: Der Besitzer des AMI hat immer Startberechtigungen und bleibt daher von dem Befehl unberührt.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission "Remove=[{Group=all}]"
```

PowerShell

Jedes AMI hat eine `launchPermission` Eigenschaft, die steuert AWS-Konten, welche außer denen des Besitzers dieses AMI zum Starten von Instances verwenden dürfen. Indem Sie die `launchPermission` Eigenschaft eines AMI ändern, können Sie das AMI öffentlich machen (wodurch allen Startberechtigungen gewährt werden AWS-Konten) oder es nur mit den von Ihnen angegebenen AWS-Konten Benutzern teilen.

Sie können ein Konto zur Liste der Konten hinzufügen oder IDs daraus entfernen, die Startberechtigungen für ein AMI haben. Um ein AMI zu veröffentlichen, geben Sie die `all`-Gruppe an. Sie können öffentliche und explizite Startberechtigungen angeben.

Veröffentlichen eines AMI

1. Verwenden Sie den Befehl Edit-EC2ImageAttribute wie folgt, um die `all`-Gruppe zur `launchPermission`-Liste für das angegebene AMI hinzuzufügen.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType add `
    -UserGroup all
```

2. Um die Startberechtigungen des AMI zu überprüfen, verwenden Sie den folgenden Get-EC2ImageAttribute-Befehl.

```
Get-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission
```

3. (Optional) Um das AMI erneut privat zu machen, entfernen Sie die `all`-Gruppe aus den Startberechtigungen. Hinweis: Der Besitzer des AMI hat immer Startberechtigungen und bleibt daher von dem Befehl unberührt.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType remove `
    -UserGroup all
```

Verstehen Sie, öffentlichen Zugriff sperren für AMIs

Um zu verhindern, dass Ihre Inhalte öffentlich geteilt werden AMIs, können Sie die Option „Öffentlichen Zugriff sperren“ AMIs auf Kontoebene aktivieren.

Wenn Block Public Access aktiviert ist, wird jeder Versuch, ein AMI öffentlich zu machen, automatisch blockiert. Wenn Sie jedoch bereits öffentlich sind AMIs, bleiben sie weiterhin öffentlich verfügbar.

Um sie öffentlich zu teilen AMIs, müssen Sie den öffentlichen Zugriff blockieren deaktivieren. Wenn Sie mit dem Teilen fertig sind, empfiehlt es sich, die Option „Öffentlichen Zugriff sperren“ wieder zu aktivieren, um ein unbeabsichtigtes öffentliches Teilen Ihrer Inhalte zu verhindern. AMIs

> **Note**
>
> Diese Einstellung wird auf Kontoebene konfiguriert, entweder direkt im Konto oder mithilfe einer deklarativen Richtlinie. Es muss in allen Bereichen konfiguriert werden, in AWS-Region denen Sie verhindern möchten, dass Ihre Inhalte öffentlich geteilt werden. AMIs Mithilfe einer deklarativen Richtlinie können Sie die Einstellung auf mehrere Regionen gleichzeitig sowie auf mehrere Konten gleichzeitig anwenden. Wenn eine deklarative Richtlinie verwendet wird, können Sie die Einstellung nicht direkt in einem Konto ändern. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Einstellung direkt in einem Konto konfigurieren. Informationen zur Verwendung deklarativer Richtlinien finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

Sie können die IAM-Berechtigungen auf Administratorbenutzer beschränken, sodass nur dieser den öffentlichen Zugriff aktivieren oder deaktivieren kann. AMIs

Themen

- Standardeinstellungen
- Verwalte die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für AMIs

Standardeinstellungen

Die AMIs Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren für“ ist standardmäßig entweder aktiviert oder deaktiviert, je nachdem, ob Ihr Konto neu oder bereits vorhanden ist und ob Sie über ein öffentliches AMIs Konto verfügen. In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen aufgeführt:

AWS Konto	Sperren Sie den öffentlichen Zugriff für die AMIs Standardeinstellung
Neue Konten	Aktiviert
Bestehende Konten ohne öffentliche Konten AMIs [1]	Aktiviert
Bestehende Konten mit einem oder mehreren öffentlichen Konten AMIs	Disabled

[1] Wenn Ihr Konto AMIs am oder nach dem 15. Juli 2023 über ein oder mehrere öffentliche Konten verfügte, AMIs ist die Option Öffentlichen Zugriff sperren für für Ihr Konto standardmäßig deaktiviert, auch wenn Sie anschließend alle Konten AMIs privat gemacht haben.

Verwalte die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für AMIs

Sie können die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ so verwalten AMIs , dass Sie kontrollieren können, ob sie öffentlich geteilt werden können. Sie können den aktuellen Status des Blockierten öffentlichen Zugriffs für Sie aktivieren, deaktivieren oder anzeigen, AMIs indem Sie die EC2 Amazon-Konsole oder die verwenden AWS CLI.

Den Status des Blockierens des öffentlichen Zugriffs anzeigen für AMIs

Um zu sehen, ob das öffentliche Teilen von Ihnen in Ihrem Konto gesperrt AMIs ist, können Sie den Status für die Sperrung des öffentlichen Zugriffs einsehen AMIs. Sie müssen in jedem Bundesland, AWS-Region in dem Sie sehen möchten, ob das öffentliche Teilen Ihres Kontos gesperrt AMIs ist, einsehen.

Erforderliche Berechtigungen

Um die aktuelle Einstellung zum Sperren des öffentlichen Zugriffs für abzurufen AMIs, benötigen Sie die `GetImageBlockPublicAccessState` IAM-Berechtigung.

Console

Um den Status der Blockierung des öffentlichen Zugriffs AMIs in der angegebenen Region anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste (oben auf dem Bildschirm) die Region aus, für die der Status „Öffentlicher Zugriff gesperrt“ angezeigt werden soll AMIs.
3. Wenn das Dashboard nicht angezeigt wird, wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard aus.
4. Wählen Sie unter Kontoattribute die Option Datenschutz und Sicherheit aus.
5. Aktivieren Sie unter Öffentlichen Zugriff sperren für AMIs das Feld Öffentlicher Zugriff. Der Wert lautet entweder Neues öffentliches Teilen blockiert oder Neues öffentliches Teilen erlaubt.

AWS CLI

Um den Status „Öffentlichen Zugriff blockieren“ abzurufen für AMIs

Verwenden Sie den Befehl get-image-block-public-access-state. Der Wert ist entweder `block-new-sharing` oder `unblocked`.

Beispiel: Für eine bestimmte Region

```
aws ec2 get-image-block-public-access-state --region us-east-1
```

Das `ManagedBy`-Feld gibt die Entität an, die die Einstellung konfiguriert hat. `account` zeigt in diesem Beispiel an, dass die Einstellung direkt im Konto konfiguriert wurde. Ein Wert von `declarative-policy` würde bedeuten, dass die Einstellung durch eine deklarative Richtlinie konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "block-new-sharing",
    "ManagedBy": "account"
}
```

Beispiel: Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 get-image-block-public-access-state \
            --region $region \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       block-new-sharing
eu-north-1       unblocked
eu-west-3        block-new-sharing
...
```

PowerShell

Um den Status „Öffentlichen Zugriff sperren“ für abzurufen AMIs

Verwenden Sie das Get-EC2ImageBlockPublicAccessStateCmdlet. Der Wert ist entweder `block-new-sharing` oder `unblocked`.

Beispiel: Für eine bestimmte Region

```
Get-EC2ImageBlockPublicAccessState -Region us-east-1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
block-new-sharing
```

Beispiel: Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
            Region   = $_
            PublicAccessState = (Get-EC2ImageBlockPublicAccessState -Region $_)
        }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region         PublicAccessState
------         -----------------
ap-south-1     block-new-sharing
eu-north-1     block-new-sharing
eu-west-3      block-new-sharing
...
```

Aktiviere „Öffentlichen Zugriff sperren“ für AMIs

Um zu verhindern, dass Ihre Inhalte öffentlich geteilt werden AMIs, aktivieren Sie die Option Öffentlichen Zugriff sperren für AMIs auf Kontoebene. Sie müssen die Option „Öffentlichen Zugriff sperren“ für AMIs alle AWS-Region Bereiche aktivieren, in denen Sie das öffentliche Teilen Ihrer Daten verhindern möchten AMIs. Wenn Sie bereits öffentlich sind AMIs, bleiben sie weiterhin öffentlich verfügbar.

Erforderliche Berechtigungen

Um die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für zu aktivieren AMIs, benötigen Sie die `EnableImageBlockPublicAccess` IAM-Berechtigung.

Überlegungen

- Die Konfiguration dieser Einstellung kann bis zu 10 Minuten dauern. Wenn Sie während dieser Zeit den Status des öffentlichen Zugriffs beschreiben, lautet die Antwort`unblocked`. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, lautet die Antwort`block-new-sharing`.

Console

Um den öffentlichen Zugriff sperren für AMIs die angegebene Region zu aktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste (oben auf dem Bildschirm) die Region aus, für die die Sperrung des öffentlichen Zugriffs aktiviert werden soll AMIs.
3. Wenn das Dashboard nicht angezeigt wird, wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard aus.
4. Wählen Sie unter Kontoattribute die Option Datenschutz und Sicherheit aus.
5. Wählen Sie unter Öffentlichen Zugriff blockieren für AMIs die Option Verwalten aus.
6. Wählen Sie das Kontrollkästchen Öffentliche Freigabe blockieren und wählen Sie Aktualisieren.

AWS CLI

Um die Option „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für zu aktivieren AMIs

Verwenden Sie den Befehl enable-image-block-public-access.

Beispiel: Für eine bestimmte Region

```
aws ec2 enable-image-block-public-access \
--region us-east-1 \
--image-block-public-access-state block-new-sharing
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
```

```
    "ImageBlockPublicAccessState": "block-new-sharing"
}
```

Beispiel: Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 enable-image-block-public-access \
            --region $region \
            --image-block-public-access-state block-new-sharing \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       block-new-sharing
eu-north-1       block-new-sharing
eu-west-3        block-new-sharing
...
```

PowerShell

Um die Sperrung des öffentlichen Zugriffs für zu aktivieren AMIs

Verwenden Sie den Enable-EC2ImageBlockPublicAccess-Befehl.

Beispiel: Für eine bestimmte Region

```
Enable-EC2ImageBlockPublicAccess `
    -Region us-east-1 `
    -ImageBlockPublicAccessState block-new-sharing
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Value
-----
block-new-sharing
```

Beispiel: Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region            = $_
        PublicAccessState = (
        Enable-EC2ImageBlockPublicAccess `
         -Region $_ `
         -ImageBlockPublicAccessState block-new-sharing)
    }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region         PublicAccessState
------         -----------------
ap-south-1     block-new-sharing
eu-north-1     block-new-sharing
eu-west-3      block-new-sharing
...
```

Deaktiviere „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für AMIs

Damit die Nutzer in Ihrem Konto Ihr Konto öffentlich teilen können AMIs, deaktivieren Sie die Option „Öffentlichen Zugriff sperren“ auf Kontoebene. Sie müssen die Sperrung des öffentlichen Zugriffs für AMIs alle AWS-Region Bereiche deaktivieren, in denen Sie das öffentliche Teilen Ihrer Daten zulassen möchtenAMIs.

Erforderliche Berechtigungen

Um die Einstellung „Öffentlichen Zugriff blockieren“ für zu deaktivieren AMIs, benötigen Sie die `DisableImageBlockPublicAccess` IAM-Berechtigung.

Überlegungen

- Die Konfiguration dieser Einstellung kann bis zu 10 Minuten dauern. Wenn Sie während dieser Zeit den Status des öffentlichen Zugriffs beschreiben, lautet die Antwort`block-new-sharing`. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, lautet die Antwort`unblocked`.

Console

Um den öffentlichen Zugriff AMIs in der angegebenen Region zu deaktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste (oben auf dem Bildschirm) die Region aus, für die Sie die Sperrung des öffentlichen Zugriffs deaktivieren möchten AMIs.
3. Wenn das Dashboard nicht angezeigt wird, wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard aus.
4. Wählen Sie unter Kontoattribute die Option Datenschutz und Sicherheit aus.
5. Wählen Sie unter Öffentlichen Zugriff blockieren für AMIs die Option Verwalten aus.
6. Wählen Sie das Kontrollkästchen Öffentliche Freigabe blockieren ab und wählen Sie Speichern.
7. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie **`confirm`** ein und wählen Sie dann Allow public sharing (Öffentliches Teilen zulassen) aus.

AWS CLI

Um die Sperrung des öffentlichen Zugriffs zu deaktivieren für AMIs

Verwenden Sie den Befehl disable-image-block-public-access.

Beispiel: Für eine bestimmte Region

```
aws ec2 disable-image-block-public-access --region us-east-1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
   "ImageBlockPublicAccessState": "unblocked"
}
```

Beispiel: Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
echo -e "Region   \t Public Access State" ; \
echo -e "-------------- \t ----------------------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 disable-image-block-public-access \
            --region $region \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region           Public Access State
--------------   ----------------------
ap-south-1       unblocked
eu-north-1       unblocked
eu-west-3        unblocked
...
```

PowerShell

Um den öffentlichen Zugriff sperren für zu deaktivieren AMIs

Verwenden Sie das Disable-EC2ImageBlockPublicAccessCmdlet.

Beispiel: Für eine bestimmte Region

```
Disable-EC2ImageBlockPublicAccess -Region us-east-1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Value
-----
unblocked
```

Beispiel: Für alle Regionen in Ihrem Konto

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region            = $_
        PublicAccessState = (Disable-EC2ImageBlockPublicAccess -Region $_)
    }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region         PublicAccessState
------         -----------------
ap-south-1     unblocked
eu-north-1     unblocked
eu-west-3      unblocked
...
```

Ein AMI für bestimmte Organisationen oder Organisationseinheiten freigeben

AWS Organizationsist ein Kontoverwaltungsservice, mit dem Sie mehrere Konten zu einer Organisation AWS-Konten zusammenfassen können, die Sie erstellen und zentral verwalten. Sie können ein AMI zusätzlich zur Freigabe für bestimmte Konten für eine von Ihnen erstellte Organisation oder Organisationseinheit (OE) freigeben.

Eine Organisation ist eine juristische Stelle, die Sie erstellen, um Ihre AWS-Konten zu konsolidieren und zentral zu verwalten. Sie können die Konten in einer hierarchischen, Baumstruktur organisieren, mit einem Stamm an der Spitze und Organisationseinheiten, die unterhalb des Organisationsstamms angeordnet sind. Jedes Konto kann direkt zum Stammkonto hinzugefügt oder einem der Konten OUs in der Hierarchie zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Organizations – Terminologie und Konzepte im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

Wenn Sie ein AMI für eine Organisation oder eine OE freigeben, erhalten alle untergeordneten Konten Zugriff auf das AMI. Im folgenden Diagramm wird das AMI beispielsweise mit einer Organisationseinheit der obersten Ebene geteilt (durch den Pfeil bei der Nummer 1 angezeigt).

Alle Konten OUs und, die sich unterhalb dieser Organisationseinheit der obersten Ebene befinden (gekennzeichnet durch die gepunktete Linie bei Nummer 2), haben ebenfalls Zugriff auf das AMI. Die Konten in der Organisation und OE außerhalb der gestrichelten Linie (gekennzeichnet durch die Zahl 3) haben keinen Zugriff auf das AMI, da sie der OE nicht untergeordnet sind, für die das AMI freigegeben ist.



Themen

- Überlegungen
- Den ARN einer Organisation oder Organisationseinheit abrufen
- Erlauben Sie Organisationen und OUs die Verwendung eines KMS-Schlüssels
- Gemeinsame Nutzung von AMI mit einer Organisation oder OU verwalten

Überlegungen

Beachten Sie bei der Weitergabe AMIs an bestimmte Organisationen oder Organisationseinheiten Folgendes.

- Eigentümerschaft – Um ein AMI freizugeben, muss Ihr AWS-Konto Besitzer des AMI sein.

- Freigabelimits — Der AMI-Besitzer kann ein AMI mit jeder Organisation oder Organisationseinheit teilen, auch mit Organisationen OUs , denen er nicht angehört.

  Die maximale Anzahl von Entitäten, für die ein AMI innerhalb einer Region gemeinsam genutzt werden kann, finden Sie in den EC2 Amazon-Servicekontingenten.

- Tags – Sie können keine benutzerdefinierten Tags (Tags, die Sie einem AMI anfügen) freigeben. Wenn Sie ein AMI teilen, sind Ihre benutzerdefinierten Tags für niemanden AWS-Konto in einer Organisation oder Organisationseinheit verfügbar, mit der das AMI geteilt wird.

- ARN-Format: Wenn Sie eine Organisation oder OE in einem Befehl angeben, achten Sie darauf, das richtige ARN-Format zu verwenden. Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn Sie nur die ID angeben, z. B. wenn Sie nur `o-123example` oder `ou-1234-5example` angeben.

  Richtige ARN-Formate:

  - ARN der Organisation: `arn:aws:organizations::`*`111122223333`*`:organization/`*`organization-id`*
  - OE-ARN: `arn:aws:organizations::`*`111122223333`*`:ou/`*`organization-id`*`/`*`ou-id`*

  Wobei gilt:

  - *`111122223333`*ist ein Beispiel für die 12-stellige Konto-ID für das Verwaltungskonto. Wenn Sie die Verwaltungskontonummer nicht kennen, können Sie die Organisation oder die Organisationseinheit beschreiben, um den ARN zu erhalten, der die Verwaltungskontonummer enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Den ARN einer Organisation oder Organisationseinheit abrufen.
  - *`organization-id`* ist die Organisations-ID, beispielsweise `o-123example`.
  - *`ou-id`* ist die ID der Organisationseinheit, beispielsweise `ou-1234-5example`.

  Weitere Informationen zum Format von ARNs finden Sie unter Amazon Resource Names (ARNs) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Verschlüsselung und Schlüssel — Sie können Daten teilen AMIs , die durch unverschlüsselte und verschlüsselte Snapshots gesichert sind.
  - Die verschlüsselten Snapshots müssen mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsselt sein. Sie können keine Dateien teilenAMIs , die auf Snapshots basieren, die mit dem verwalteten AWS Standardschlüssel verschlüsselt wurden.
  - Wenn Sie ein AMI gemeinsam nutzen, das auf verschlüsselten Snapshots basiert, müssen Sie den Organisationen oder OUs der Verwendung der vom Kunden verwalteten Schlüssel, die zur

Verschlüsselung der Snapshots verwendet wurden, gestatten. Weitere Informationen finden Sie unter Erlauben Sie Organisationen und OUs die Verwendung eines KMS-Schlüssels.

- Region — AMIs sind eine regionale Ressource. Wenn Sie ein AMI freigeben, ist es nur in der Region verfügbar, in der Sie es freigegeben haben. Um ein AMI in einer anderen Region verfügbar zu machen, kopieren Sie das AMI in die Region und geben Sie es dann frei. Weitere Informationen finden Sie unter Ein EC2 Amazon-AMI kopieren.
- Nutzung: Wenn Sie ein AMI freigeben, können Benutzer Instances nur über das AMI starten. Sie können es nicht löschen, teilen oder ändern. Wenn die Benutzer jedoch eine Instance mit Ihrem AMI gestartet haben, können sie danach von der gestarteten Instance aus ein AMI erstellen.
- Abrechnung — Ihnen wird nichts in Rechnung gestellt, wenn Ihr AMI von anderen AWS-Konten zum Starten von Instances verwendet wird. Die Konten, die Instances mit dem AMI starten, werden für die Instances abgerechnet, die sie starten.

Den ARN einer Organisation oder Organisationseinheit abrufen

Die Organisation und die Organisationseinheit ARNs enthalten die 12-stellige Verwaltungskontonummer. Wenn Sie die Verwaltungskontonummer nicht kennen, können Sie die Organisation und die Organisationseinheit beschreiben, um den jeweiligen ARN zu erhalten. In den folgenden Beispielen `123456789012` ist dies die Konto-ID des Verwaltungskontos.

Erforderliche Berechtigungen

Bevor Sie die erhalten können ARNs, müssen Sie über die Erlaubnis verfügen, Organisationen und Organisationseinheiten zu beschreiben. Die folgende Richtlinie bietet die erforderliche Berechtigung.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:Describe*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS CLI

So erhalten Sie den ARN einer Organisation

Verwenden Sie den describe-organization-Befehl. Fügen Sie die `--query` Option hinzu, nur den Organisations-ARN zurückzugeben.

```
aws organizations describe-organization --query 'Organization.Arn'
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
"arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-1234567abc"
```

So erhalten Sie den ARN einer Organisationseinheit

Verwenden Sie den describe-organizational-unit-Befehl. Verwenden Sie den `--query` Parameter, um nur den ARN der Organisationseinheit zurückzugeben.

```
aws organizations describe-organizational-unit \
    --organizational-unit-id ou-a123-b4567890 \
    --query 'OrganizationalUnit.Arn'
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
"arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-1234567abc/ou-a123-b4567890"
```

PowerShell

So erhalten Sie den ARN einer Organisation

Verwenden Sie das ORGOrganization Cmdlet Get-.

```
(Get-ORGOrganization).Arn
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-1234567abc
```

So erhalten Sie den ARN einer Organisationseinheit

Verwenden Sie das Cmdlet Get- ORGOrganizational Unit.

```
(Get-ORGOrganizationalUnit -OrganizationalUnitId "ou-a123-b4567890").Arn
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-1234567abc/ou-a123-b4567890
```

Erlauben Sie Organisationen und OUs die Verwendung eines KMS-Schlüssels

Wenn Sie ein AMI gemeinsam nutzen, das durch verschlüsselte Snapshots unterstützt wird, müssen Sie auch den Organisationen oder Organisationseinheiten (OUs) erlauben, die KMS-Schlüssel zu verwenden, die zum Verschlüsseln der Snapshots verwendet wurden.

> **Note**
>
> Die verschlüsselten Snapshots müssen mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsselt sein. Sie können keine Dateien teilen AMIs , die auf Snapshots basieren, die mit dem verwalteten Standardschlüssel verschlüsselt sind. AWS

Um den Zugriff auf den KMS-Schlüssel zu steuern, können Sie in der Schlüsselrichtlinie die Schlüssel `aws:PrincipalOrgID`und die `aws:PrincipalOrgPaths`-Bedingungsschlüssel verwenden, um nur bestimmten Prinzipalen Zugriff auf die angegebenen Aktionen zu gewähren. Ein Principal kann ein Benutzer, eine IAM-Rolle, ein Verbundbenutzer oder AWS-Konto ein Root-Benutzer sein.

Die Bedingungsschlüssel werden wie folgt verwendet:

- `aws:PrincipalOrgID` – Erlaubt jeden Prinzipal, der zu der Organisation gehört, die durch die angegebene ID repräsentiert wird.
- `aws:PrincipalOrgPaths`— Erlaubt jeden Prinzipal, der zu den durch die angegebenen Pfade OUs dargestellten gehört.

Um einer Organisation (einschließlich der zugehörigen Konten OUs und Konten) die Erlaubnis zur Verwendung eines KMS-Schlüssels zu erteilen, fügen Sie der Schlüsselrichtlinie die folgende Anweisung hinzu.

```
{
    "Sid": "Allow access for organization root",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": [
        "kms:Describe*",
        "kms:List*",
        "kms:Get*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:CreateGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:PrincipalOrgID": "o-123example"
        }
    }
}
```

Um bestimmten OUs (und den zugehörigen Konten) Berechtigungen zur Verwendung eines KMS-Schlüssels zu erteilen, können Sie eine Richtlinie verwenden, die dem folgenden Beispiel ähnelt.

```
{
        "Sid": "Allow access for specific OUs and their descendants",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": "*",
        "Action": [
            "kms:Describe*",
            "kms:List*",
            "kms:Get*",
            "kms:Encrypt",
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncrypt*",
            "kms:GenerateDataKey*",
            "kms:CreateGrant"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:PrincipalOrgID": "o-123example"
```

```
            },
            "ForAnyValue:StringLike": {
                "aws:PrincipalOrgPaths": [
                    "o-123example/r-ab12/ou-ab12-33333333/*",
                    "o-123example/r-ab12/ou-ab12-22222222/*"
                ]
            }
        }
}
```

Weitere Beispiele für Bedingungsanweisungen finden Sie unter aws:PrincipalOrgID und aws:PrincipalOrgPaths im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen über kontoübergreifender Zugriff finden Sie im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch unter Zulassen der Verwendung eines KMS-Schlüssels durch Benutzer in anderen Konten.

Gemeinsame Nutzung von AMI mit einer Organisation oder OU verwalten

Sie können die AMI-Sharing mit Organisationen und Organisationseinheiten (OU) verwalten, um zu kontrollieren, ob diese EC2 Amazon-Instances starten können.

Sehen Sie sich die Organisationen an, OUs mit denen ein AMI geteilt wird

Sie können die Organisationen finden, OUs mit denen Sie Ihr AMI geteilt haben.

Console

Um zu überprüfen, mit welchen Organisationen und OUs Sie Ihr AMI geteilt haben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie Ihr AMI in der Liste aus, wählen Sie den Tab Permissions und scrollen Sie nach unten zu Shared Organizations/ OUs.

   Informationen darüber AMIs , welche mit Ihnen geteilt wurden, finden Sie unter. Suchen Sie AMIs nach geteilten Dateien zur Verwendung für EC2 Amazon-Instances

AWS CLI

Um zu überprüfen, mit welchen Organisationen und OUs Sie Ihr AMI geteilt haben

Verwenden Sie den describe-image-attributeBefehl mit dem `launchPermission` Attribut.

```
aws ec2 describe-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute launchPermission
```

Nachfolgend finden Sie eine Beispielantwort.

```
{
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "LaunchPermissions": [
        {
            "OrganizationalUnitArn": "arn:aws:organizations::111122223333:ou/
o-123example/ou-1234-5example"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um zu überprüfen, mit welchen Organisationen und OUs Sie Ihr AMI geteilt haben

Verwenden Sie das Get-EC2ImageAttributeCmdlet.

```
Get-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission
```

Ein AMI für eine Organisation oder einer OE freigeben

Sie können ein AMI mit einer Organisation oder OU teilen.

> **Note**
>
> Sie brauchen die Amazon-EBS-Snapshots, auf die ein AMI verweist, nicht zu teilen, um das AMI zu teilen. Nur das AMI selbst muss gemeinsam genutzt werden, und das System gewährt der Instance automatisch Zugriff auf die referenzierten EBS-Snapshots für den Start. Sie müssen jedoch die KMS-Schlüssel freigeben, die zum Verschlüsseln von Snapshots verwendet werden, auf die das AMI verweist. Weitere Informationen finden Sie unter Erlauben Sie Organisationen und OUs die Verwendung eines KMS-Schlüssels.

Console

So geben Sie ein AMI für eine Organisation oder einer OE frei

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie das AMI in der Liste aus und wählen Sie dann Aktionen, AMI-Berechtigungen bearbeiten aus.
4. Unter AMI-Verfügbarkeit wählen Sie Privat aus.
5. Wählen Sie neben Gemeinsam genutzte Organisationen/ die Option OUs ARN hinzufügen organization/OU aus.
6. Geben Sie für Organization/OU ARN (ARN der Organisation/OE) den ARN der Organisation oder OE ein, für den Sie das AMI freigeben möchten, und wählen Sie dann Share AMI (AMI freigeben) aus. Beachten Sie, dass Sie den vollständigen ARN angeben müssen, nicht nur die ID.

   Um dieses AMI mit mehreren Organisationen zu teilen oder wiederholen Sie diesen Schritt OUs, bis Sie alle erforderlichen Organisationen hinzugefügt haben oder OUs.
7. Wählen Sie abschließend Save changes (Änderungen speichern) aus.
8. (Optional) Um die Organisationen anzuzeigen oder OUs mit denen Sie das AMI geteilt haben, wählen Sie das AMI in der Liste aus, klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen und scrollen Sie nach unten zu Gemeinsam genutzte Organisationen/ OUs. Informationen darüber AMIs , welche mit Ihnen geteilt wurden, finden Sie unter. Suchen Sie AMIs nach geteilten Dateien zur Verwendung für EC2 Amazon-Instances

AWS CLI

So geben Sie ein AMI für eine Organisation frei

Verwenden Sie den modify-image-attributeBefehl, um der angegebenen Organisation Startberechtigungen für das angegebene AMI zu gewähren.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission
 "Add=[{OrganizationArn=arn:aws:organizations::123456789012:organization/
o-123example}]"
```

So geben Sie ein AMI für eine OE frei

Der modify-image-attributeBefehl gewährt der angegebenen Organisationseinheit Startberechtigungen für das angegebene AMI. Beachten Sie, dass Sie den vollständigen ARN angeben müssen, nicht nur die ID.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission
 "Add=[{OrganizationalUnitArn=arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-123example/
ou-1234-5example}]"
```

PowerShell

Verwenden Sie den Edit-EC2ImageAttributeBefehl (Tools für Windows PowerShell), um ein AMI gemeinsam zu nutzen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

So geben Sie ein AMI für eine Organisation oder einer OE frei

Der folgende Befehl erteilt der angegebenen Organisation Startberechtigungen für das angegebene AMI.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType add `
    -OrganizationArn "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"
```

So beenden Sie die Freigabe eines AMI für eine Organisation oder OE

Der folgende Befehl entfernt Startberechtigungen für das angegebene AMI von der angegebenen Organisation:

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType remove `
    -OrganizationArn "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"
```

Um die gemeinsame Nutzung eines AMI mit allen Organisationen zu beenden OUs, und AWS-Konten

Der folgende Befehl entfernt alle öffentlichen und expliziten Startberechtigungen vom angegebenen AMI. Hinweis: Der Besitzer des AMI hat immer Startberechtigungen und bleibt daher von dem Befehl unberührt.

```
Reset-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission
```

So beenden Sie die Freigabe eines AMI für eine Organisation oder OU

Sie können die gemeinsame Nutzung eines AMI mit einer Organisation oder Organisationseinheit beenden.

> **Note**
>
> Sie können die Freigabe eines AMI für ein bestimmtes Konto nicht beenden, wenn es sich in einer Organisation oder OE befindet, für die ein AMI freigegeben ist. Wenn Sie versuchen, die gemeinsame Nutzung des AMI zu beenden, indem Sie die Startberechtigungen für das Konto entfernen, EC2 gibt Amazon eine Erfolgsmeldung zurück. Das AMI ist jedoch weiterhin für das Konto freigegeben.

Console

So beenden Sie die Freigabe eines AMI für eine Organisation oder OE

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie das AMI in der Liste aus und wählen Sie dann Aktionen, AMI-Berechtigungen bearbeiten aus.
4. Wählen Sie unter Gemeinsam genutzte Organisationen/ die Organisationen ausOUs, für die Sie das AMI nicht mehr teilen möchten, und wählen Sie dann Ausgewählte entfernen aus. OUs
5. Wählen Sie abschließend Save changes (Änderungen speichern) aus.
6. (Optional) Um zu bestätigen, dass Sie das AMI nicht mehr mit den Organisationen teilenOUs, oder wählen Sie das AMI in der Liste aus, wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen und scrollen Sie nach unten zu Gemeinsam genutzte Organisationen/ OUs.

AWS CLI

So beenden Sie die Freigabe eines AMI für eine Organisation oder OE

Verwenden Sie den modify-image-attribute-Befehl. In diesem Beispiel werden der angegebenen Organisation Startberechtigungen für das angegebene AMI entzogen.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission
 "Remove=[{OrganizationArn=arn:aws:organizations::123456789012:organization/
o-123example}]"
```

Um die gemeinsame Nutzung eines AMI mit allen Organisationen zu beenden OUs, und AWS-Konten

Verwenden Sie den reset-image-attribute-Befehl. In diesem Beispiel werden alle öffentlichen und expliziten Startberechtigungen aus dem angegebenen AMI entfernt. Hinweis: Der Besitzer des AMI hat immer Startberechtigungen und bleibt daher von dem Befehl unberührt.

```
aws ec2 reset-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute launchPermission
```

PowerShell

So beenden Sie die Freigabe eines AMI für eine Organisation oder OE

Verwenden Sie das Edit-EC2ImageAttributeCmdlet. In diesem Beispiel werden der angegebenen Organisation Startberechtigungen für das angegebene AMI entzogen.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType remove `
    -OrganizationArn "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-123example"
```

Um die gemeinsame Nutzung eines AMI mit allen Organisationen zu beenden OUs, und AWS-Konten

Verwenden Sie das Reset-EC2ImageAttributeCmdlet. In diesem Beispiel werden alle öffentlichen und expliziten Startberechtigungen aus dem angegebenen AMI entfernt. Hinweis: Der Besitzer des AMI hat immer Startberechtigungen und bleibt daher von dem Befehl unberührt.

```
Reset-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute LaunchPermission
```

Freigeben eines AMI für bestimmte AWS -Konten

Sie können ein AMI mit bestimmten Personen teilen, AWS-Konten ohne das AMI zu veröffentlichen. Alles was Sie brauchen ist die AWS-Konto IDs.

Eine AWS-Konto ID ist eine 12-stellige Zahl`012345678901`, die z. B. eine AWS-Konto eindeutig identifiziert. Weitere Informationen finden Sie im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch unter AWS-Konto Identifikatoren anzeigen.

Überlegungen

Beachten Sie beim Teilen AMIs mit bestimmten AWS-Konten Personen Folgendes.

- Eigentümerschaft – Um ein AMI freizugeben, muss Ihr AWS-Konto Besitzer des AMI sein.
- Freigabebeschränkungen — Die maximale Anzahl von Entitäten, für die ein AMI innerhalb einer Region gemeinsam genutzt werden kann, finden Sie in den Amazon EC2 Service-Kontingenten.
- Tags – Sie können keine benutzerdefinierten Tags (Tags, die Sie einem AMI anfügen) freigeben. Wenn Sie ein AMI teilen, sind Ihre benutzerdefinierten Tags für niemanden verfügbar, mit dem AWS-Konto das AMI geteilt wird.
- Snapshots — Sie müssen die Amazon EBS-Snapshots, auf die ein AMI verweist, nicht teilen, um das AMI gemeinsam nutzen zu können. Sie können nur das AMI selbst gemeinsam nutzen. Das System gewährt der Instance Zugriff auf die referenzierten EBS-Snapshots für den Start. Sie müssen jedoch alle KMS-Schlüssel teilen, die zum Verschlüsseln von Snapshots verwendet werden, auf die ein AMI verweist. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Snapshot freigeben im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.
- Verschlüsselung und Schlüssel — Sie können AMIs diese, die durch unverschlüsselte und verschlüsselte Snapshots gesichert sind, gemeinsam nutzen.

  - Die verschlüsselten Snapshots müssen mit einem KMS-Schlüssel verschlüsselt werden. Sie können keine Dateien teilen AMIs , die auf Snapshots basieren, die mit dem verwalteten AWS Standardschlüssel verschlüsselt wurden.
  - Wenn Sie ein AMI teilen, das von verschlüsselten Snapshots unterstützt wird, müssen Sie zulassen, dass die AWS-Konten KMS-Schlüssel verwendet werden, die zum Verschlüsseln der Snapshots verwendet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Erlauben Sie Organisationen und OUs die Verwendung eines KMS-Schlüssels. Informationen zur Einrichtung der Schlüsselrichtlinie, die Sie zum Starten von Auto Scaling Scaling-Instances benötigen, wenn Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Verschlüsselung verwenden, finden Sie unter Erforderliche AWS KMS key Richtlinie für die Verwendung mit verschlüsselten Volumes im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.
- Region — AMIs sind eine regionale Ressource. Wenn Sie ein AMI freigeben, ist es nur in der entsprechenden Region verfügbar. Um ein AMI in einer anderen Region verfügbar zu machen, kopieren Sie das AMI in die Region und geben Sie es dann frei. Weitere Informationen finden Sie unter Ein EC2 Amazon-AMI kopieren.
- Nutzung: Wenn Sie ein AMI freigeben, können Benutzer Instances nur über das AMI starten. Sie können es nicht löschen, teilen oder ändern. Nachdem sie jedoch eine Instance mit Ihrem AMI gestartet haben, können sie dann ein AMI aus ihrer eigenen Instance erstellen.
- Geteiltes kopieren AMIs — Wenn Benutzer in einem anderen Konto ein gemeinsam genutztes AMI kopieren möchten, müssen Sie ihnen Leseberechtigungen für den Speicher gewähren, der das AMI unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifendes Kopieren.
- Abrechnung — Ihnen wird nichts in Rechnung gestellt, wenn Ihr AMI von anderen AWS-Konten zum Starten von Instances verwendet wird. Die Konten, die Instances mit dem AMI starten, werden für die Instances abgerechnet, die sie starten.

Console

Erteilen expliziter Startberechtigungen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie das AMI in der Liste aus und wählen Sie dann Aktionen, AMI-Berechtigungen bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Private (Privat) aus.
5. Wählen Sie unter Freigegebene Konten die Option Konto-ID hinzufügen aus.

6. Geben Sie unter AWS-Konto ID die AWS-Konto ID ein, mit der Sie das AMI teilen möchten, und wählen Sie dann Share AMI aus.

   Um dieses AMI mit mehreren Konten zu teilen, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, bis Sie alle erforderlichen Konten hinzugefügt haben IDs.
7. Wählen Sie abschließend Änderungen speichern aus.
8. (Optional) Um das zu sehen, AWS-Konto IDs mit dem Sie das AMI geteilt haben, wählen Sie das AMI in der Liste aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte Berechtigungen. Informationen darüber AMIs , welche mit Ihnen geteilt wurden, finden Sie unterSuchen Sie AMIs nach geteilten Dateien zur Verwendung für EC2 Amazon-Instances.

AWS CLI

Verwenden Sie den modify-image-attributeBefehl, um ein AMI gemeinsam zu nutzen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Erteilen expliziter Startberechtigungen

Das folgende Beispiel gewährt dem angegebenen AMI Startberechtigungen für das angegebene AMI AWS-Konto.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission "Add=[{UserId=123456789012}]"
```

Entfernen von Startberechtigungen für ein Konto

Im folgenden Beispiel werden die Startberechtigungen für das angegebene AMI aus dem angegebenen entfernt AWS-Konto.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --launch-permission "Remove=[{UserId=123456789012}]"
```

Entfernen aller Startberechtigungen

Im folgenden Beispiel werden alle öffentlichen und expliziten Startberechtigungen aus dem angegebenen AMI entfernt. Hinweis: Der Besitzer des AMI hat immer Startberechtigungen und bleibt daher von dem Befehl unberührt.

```
aws ec2 reset-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute launchPermission
```

PowerShell

Verwenden Sie den Edit-EC2ImageAttributeBefehl (Tools für Windows PowerShell), um ein AMI gemeinsam zu nutzen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Erteilen expliziter Startberechtigungen

Das folgende Beispiel gewährt dem angegebenen AMI Startberechtigungen für das angegebene AMI AWS-Konto.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission `
    -OperationType add `
    -UserId "123456789012"
```

Entfernen von Startberechtigungen für ein Konto

Im folgenden Beispiel werden die Startberechtigungen für das angegebene AMI aus dem angegebenen entfernt AWS-Konto.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission -OperationType remove `
    -UserId "123456789012"
```

Entfernen aller Startberechtigungen

Im folgenden Beispiel werden alle öffentlichen und expliziten Startberechtigungen aus dem angegebenen AMI entfernt. Hinweis: Der Besitzer des AMI hat immer Startberechtigungen und bleibt daher von dem Befehl unberührt.

```
Reset-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute launchPermission
```

Kündigen Sie die gemeinsame Nutzung eines AMI mit Ihrem AWS-Konto

Ein Amazon Machine Image (AMI) kann für bestimmte AWS-Konten freigegeben werden, indem die Konten zu den Startberechtigungen des AMI hinzugefügt werden. Wenn ein AMI mit Ihrem geteilt wurde AWS-Konto und Sie nicht mehr möchten, dass es mit Ihrem Konto geteilt wird, können Sie Ihr Konto aus den Startberechtigungen des AMI entfernen. Sie tun dies, indem Sie den `cancel-image-launch-permission` AWS CLI Befehl ausführen. Wenn Sie diesen Befehl ausführen, werden Ihnen AWS-Konto die Startberechtigungen für das angegebene AMI entzogen. Informationen zu den Dateien AMIs , die mit Ihrem geteilt wurden AWS-Konto, finden Sie unterSuchen Sie AMIs nach geteilten Dateien zur Verwendung für EC2 Amazon-Instances.

Sie können beispielsweise die Freigabe eines AMI für Ihr Konto aufheben, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass eine Instance mit einem ungenutzten oder veralteten AMI gestartet wird, das für Sie freigegeben wurde. Wenn Sie kündigen, dass ein AMI mit Ihrem Konto geteilt wird, erscheint es nicht mehr in den AMI-Listen in der EC2 Konsole oder in der Ausgabe für Describe-Images.

Themen

- Einschränkungen
- Aufheben der Freigabe eines AMI für Ihr Konto

Einschränkungen

- Sie können Ihr Konto aus den Startberechtigungen eines AMI entfernen, das AWS-Konto nur mit Ihnen geteilt wird. Sie können es nicht verwendencancel-image-launch-permission, um Ihr Konto aus den Startberechtigungen eines AMI zu entfernen, das mit einer Organisation oder Organisationseinheit (OU) geteilt wurde, oder um den Zugriff auf die Öffentlichkeit zu entfernen AMIs.
- Sie können Ihr Konto nicht dauerhaft aus den Startberechtigungen eines AMI entfernen. Ein AMI-Besitzer kann ein AMI wieder mit Ihrem -Konto teilen.
- AMIs sind eine regionale Ressource. Beim Ausführen von `cancel-image-launch-permission` müssen Sie die Region angeben, in der sich das AMI befindet. Geben Sie entweder die Region im Befehl an, oder verwenden Sie die AWS_DEFAULT_REGION Umgebungsvariable.
- Nur das AWS CLI und SDKs unterstützt das Entfernen Ihres Kontos aus den Startberechtigungen eines AMI. Die EC2 Konsole unterstützt diese Aktion derzeit nicht.

Aufheben der Freigabe eines AMI für Ihr Konto

> **Note**
>
> Nachdem Sie die Freigabe eines AMI für Ihr Konto aufgehoben haben, können Sie dies nicht mehr rückgängig machen.. Um wieder Zugriff auf das AMI zu erhalten, muss der AMI-Besitzer es für Ihr Konto freigeben.

AWS CLI

So kündigen Sie die gemeinsame Nutzung eines AMI mit Ihrem Konto

Verwenden Sie den cancel-image-launch-permission-Befehl.

```
aws ec2 cancel-image-launch-permission \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --region us-east-1
```

PowerShell

So kündigen Sie die gemeinsame Nutzung eines AMI mit Ihrem Konto

Verwenden Sie das Stop-EC2ImageLaunchPermissionCmdlet.

```
Stop-EC2ImageLaunchPermission `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Region us-east-1
```

Empfehlungen für die Erstellung von gemeinsam genutztem Linux AMIs

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um die Angriffsfläche zu reduzieren und die Zuverlässigkeit AMIs Ihrer erstellten Dateien zu verbessern.

> **Important**
>
> Die Liste der Sicherheitsrichtlinien kann sehr umfassend sein. Erstellen Sie Ihre geteilten Daten AMIs sorgfältig und nehmen Sie sich Zeit, um zu überlegen, wo Sie sensible Daten preisgeben könnten.

Inhalt

- Deaktivieren von passwortbasierten Fernanmeldungen für den Stammbenutzer
- Deaktivieren des lokalen Root-Zugriffs
- Entfernen von SSH-Host-Schlüsselpaaren
- Installieren von Anmeldeinformationen für öffentliche Schlüssel
- SSHD-DNS-Prüfungen deaktivieren (optional)
- Sensible Daten entfernen

Wenn Sie AMIs dafür bauen AWS Marketplace, finden Sie AMIs im AWS Marketplace Verkäuferleitfaden unter Bewährte Methoden für das Bauen Richtlinien, Richtlinien und bewährte Methoden.

Weitere Informationen zum AMIs sicheren Teilen finden Sie in den folgenden Artikeln:

- Wie kann man die Öffentlichkeit auf sichere AMIs Weise teilen und nutzen
- Public AMI Publishing: Hardening and Clean-up Requirements

Deaktivieren von passwortbasierten Fernanmeldungen für den Stammbenutzer

Die Verwendung fester Root-Passwörter für öffentliche AMIs ist ein Sicherheitsrisiko, das schnell bekannt werden kann. Wenn die Benutzer bei der ersten Anmeldung zum Ändern des Passworts aufgefordert werden, bietet sich hierbei eine potenzielle Möglichkeit des Missbrauchs.

Um das Problem zu beheben, deaktivieren Sie die Passwort-basierte Remoteanmeldung für den Root-Benutzer.

Deaktivieren von passwortbasierten Fernanmeldungen für den Stammbenutzer

1. Öffnen Sie die Datei `/etc/ssh/sshd_config` in einem Textbearbeitungsprogramm und suchen Sie nach folgender Zeile:

   ```
   #PermitRootLogin yes
   ```

2. Ändern Sie die Zeile folgendermaßen:

   ```
   PermitRootLogin without-password
   ```

Der Speicherort dieser Konfigurationsdatei weicht von Ihrer Verteilung ggf. ab. Das ist auch der Fall, wenn Sie nicht OpenSSH verwenden. Ist dies der Fall, schlagen Sie in der entsprechenden Dokumentation nach.

Deaktivieren des lokalen Root-Zugriffs

Wenn Sie mit Shared arbeiten AMIs, empfiehlt es sich, direkte Root-Logins zu deaktivieren. Melden Sie sich hierfür in der ausgeführten Instance an und geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
[ec2-user ~]$ sudo passwd -l root
```

> **Note**
>
> Der Befehl beeinträchtigt nicht die Verwendung von `sudo`.

Entfernen von SSH-Host-Schlüsselpaaren

Wenn Sie ein von einem öffentlichen AMI abgeleitetes AMI teilen möchten, entfernen Sie die bestehenden SSH-Host-Schlüsselpaare in `/etc/ssh`. Dadurch wird SSH gezwungen, neue eindeutige SSH-Schlüsselpaare zu generieren, wenn jemand eine Instance mit Ihrem AMI startet, wodurch die Sicherheit verbessert und die Wahrscheinlichkeit von "man-in-the-middle" -Angriffen verringert wird.

Entfernen Sie die folgenden Schlüsseldateien aus Ihrem System.

- ssh_host_dsa_key
- ssh_host_dsa_key.pub
- ssh_host_key
- ssh_host_key.pub
- ssh_host_rsa_key
- ssh_host_rsa_key.pub
- ssh_host_ecdsa_key
- ssh_host_ecdsa_key.pub
- ssh_host_ed25519_key

- ssh_host_ed25519_key.pub

Sie können all diese Dateien mit folgendem Befehl sicher entfernen.

```
[ec2-user ~]$ sudo shred -u /etc/ssh/*_key /etc/ssh/*_key.pub
```

Warning

Dienstprogramme zum sicheren Löschen, z. B. entfernen shred möglicherweise nicht alle Kopien einer Datei von Ihrem Speichermedium. Journaling-Dateisysteme (u. a. Amazon Linux default ext4), Snapshots, Sicherungen, RAID und temporäres Caching erstellen möglicherweise versteckte Kopien von Dateien. Weitere Informationen finden Sie in der Shred-Dokumentation.

Important

Wenn Sie die bestehenden SSH-Host-Schlüsselpaare nicht aus dem öffentlichen AMI entfernen, benachrichtigt unser routinemäßiger Prüfprozess Sie und alle Kunden, die Instances des AMI ausführen, über potenzielle Sicherheitsrisiken. Nach einer kurzen Übergangsfrist wird das AMI als privat markiert.

Installieren von Anmeldeinformationen für öffentliche Schlüssel

Wenn Sie das AMI so konfigurieren, dass keine Passwortanmeldung möglich ist, müssen Sie eine anderen Anmeldemethode für die Benutzer bereitstellen.

Amazon EC2 ermöglicht es Benutzern, beim Starten einer Instance einen Namen für ein öffentlich-privates key pair anzugeben. Wenn ein gültiger Schlüsselpaarname für den `RunInstances` API-Aufruf (oder über die Befehlszeilen-API-Tools) bereitgestellt wird, wird der öffentliche Schlüssel (der Teil des key pair, den Amazon nach einem Aufruf von `CreateKeyPair` oder auf dem Server EC2 aufbewahrt`ImportKeyPair`) der Instance durch eine HTTP-Abfrage der Instance-Metadaten zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie sich via SSH anmelden möchten, muss das AMI den Schlüsselwert beim Starten abrufen und `/root/.ssh/authorized_keys` (oder der entsprechenden Datei für das entsprechende

Benutzerkonto im AMI) anhängen. Benutzer können Instances des AMI mit einem Schlüsselpaar starten und sich ohne Root-Passwort anmelden.

Viele Verteilungen, u. a. Amazon Linux und Ubuntu, verwenden das `cloud-init`-Paket zum Einfügen von Anmeldeinformationen für öffentliche Schlüssel für einen konfigurierten Benutzer. Wenn die Verteilung `cloud-init` nicht unterstützt, fügen Sie dem System-Startup-Skript (z. B. `/etc/rc.local`) den folgenden Code hinzu, um den öffentlichen Schlüssel abzurufen, den Sie beim Start für den Root-Benutzer angegeben haben.

> **Note**
>
> Im folgenden Beispiel ist die IP-Adresse http://169.254.169.254/ eine lokale (link-local) Adresse und nur von der Instance aus gültig.

IMDSv2

```
if [ ! -d /root/.ssh ] ; then
        mkdir -p /root/.ssh
        chmod 700 /root/.ssh
fi
# Fetch public key using HTTP
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key > /tmp/my-key
if [ $? -eq 0 ] ; then
        cat /tmp/my-key >> /root/.ssh/authorized_keys
        chmod 700 /root/.ssh/authorized_keys
        rm /tmp/my-key
fi
```

IMDSv1

```
if [ ! -d /root/.ssh ] ; then
        mkdir -p /root/.ssh
        chmod 700 /root/.ssh
fi
# Fetch public key using HTTP
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key > /tmp/my-key
if [ $? -eq 0 ] ; then
```

```
        cat /tmp/my-key >> /root/.ssh/authorized_keys
        chmod 700 /root/.ssh/authorized_keys
        rm /tmp/my-key
fi
```

Dies kann auf jeden Benutzer angewendet werden. Sie müssen es nicht auf den `root`-Benutzer beschränken.

> **Note**
>
> Beim erneuten Bündeln einer Instance basierend auf dem AMI wird der Schlüssel eingebunden, mit dem es gestartet wurde. Damit der Schlüssel nicht eingebunden wird, löschen (oder entfernen) Sie die `authorized_keys`-Datei oder schließen Sie diese Datei vom erneuten Bündeln aus.

SSHD-DNS-Prüfungen deaktivieren (optional)

Durch das Deaktivieren von sshd-DNS-Prüfungen wird die sshd-Sicherheit beeinträchtigt. Wenn bei der DNS-Auflösung allerdings ein Fehler auftritt, funktioniert die SSH-Anmeldung weiterhin. Wenn Sie die sshd-Prüfungen nicht deaktivieren, wird die Anmeldung durch Fehler bei der DNS-Auflösung verhindert.

Deaktivieren von sshd-DNS-Prüfungen

1. Öffnen Sie die Datei `/etc/ssh/sshd_config` in einem Textbearbeitungsprogramm und suchen Sie nach folgender Zeile:

   ```
   #UseDNS yes
   ```

2. Ändern Sie die Zeile folgendermaßen:

   ```
   UseDNS no
   ```

> **Note**
>
> Der Speicherort dieser Konfigurationsdatei kann von Ihrer Verteilung abweichen. Das ist auch der Fall, wenn Sie nicht OpenSSH verwenden. Ist dies der Fall, schlagen Sie in der entsprechenden Dokumentation nach.

Sensible Daten entfernen

Wir empfehlen, keine empfindlichen Daten oder empfindliche Software auf AMIs zu speichern, die Sie teilen. Benutzer, die ein gemeinsames AMI starten, könnten es erneut bündeln und als ihr eigenes registrieren. Gehen Sie folgendermaßen vor, um keine Sicherheitsrisiken zu übersehen:

- Wir empfehlen, die `--exclude` *`directory`*-Option für `ec2-bundle-vol` zu verwenden, um die Verzeichnisse und Unterverzeichnisse zu überspringen, die geheime Informationen enthalten. Schließen Sie insbesondere alle benutzereigenen public/private SSH-Schlüsselpaare und `authorized_keys` SSH-Dateien aus, wenn Sie das Image bündeln. Amazon Public AMIs speichert diese `/root/.ssh` für den Root-Benutzer und `/home/`*`user_name`*`/.ssh/` für normale Benutzer. Weitere Informationen finden Sie unter ec2-bundle-vol.
- Löschen Sie vor dem Bündeln immer den Shell-Verlauf. Wenn Sie versuchen, mehr als einen Bundle-Upload im selben AMI durchzuführen, enthält der Shell-Verlauf Ihren Zugriffsschlüssel. Das folgende Beispiel muss der letzte ausgeführte Befehl vor dem Bündeln in einer Instance sein.

```
[ec2-user ~]$ shred -u ~/.*history
```

> **Warning**
>
> Die in der Warnung oben beschriebenen Einschränkungen von shred gelten auch hier. Hinweis: Bash schreibt den Verlauf der aktuellen Sitzung beim Beenden auf den Datenträger. Wenn Sie sich nach dem Löschen von `~/.bash_history` von der Instance ab- und anschließend wieder anmelden, werden Sie feststellen, dass die `~/.bash_history`-Datei neu erstellt wurde und alle Befehle enthält, die während der vorherigen Sitzung ausgeführt wurden.
> Neben Bash schreiben auch andere Programme Verlaufsdaten auf den Datenträger. Seien Sie vorsichtig und entfernen Sie unnötige DOT-Dateien und -Verzeichnisse.

- Zum Bündeln einer ausgeführten Instance sind Ihr privater Schlüssel und das X.509-Zertifikat erforderlich. Legen Sie diese Daten und anderen Anmeldeinformationen an einem Speicherort ab, der nicht gebündelt wird (z. B. den Instance-Speicher).

Überwachen Sie AMI-Ereignisse mit Amazon EventBridge

Wenn sich der Status eines Amazon Machine Image (AMI) ändert, EC2 generiert Amazon ein Ereignis, das an Amazon gesendet wird EventBridge (früher bekannt als Amazon CloudWatch Events). Die Ereignisse werden im JSON-Format an den EventBridge Standard-Event-Bus gesendet. Sie können Amazon verwenden EventBridge , um diese Ereignisse zu erkennen und darauf zu reagieren. Sie tun dies, indem Sie Regeln erstellen EventBridge , die als Reaktion auf ein Ereignis eine Aktion auslösen. Sie können beispielsweise eine EventBridge Regel erstellen, die erkennt, wann der AMI-Erstellungsprozess abgeschlossen ist, und dann ein Amazon SNS SNS-Thema aufruft, um Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung zu senden.

Amazon EC2 generiert ein `EC2 AMI State Change` Ereignis, wenn ein AMI in einen der folgenden Zustände eintritt:

- `available`
- `failed`
- `deregistered`
- `disabled`

Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben.

In der folgenden Tabelle sind die AMI-Vorgänge und die Zustände aufgeführt, in die ein AMI übergehen kann. In der Tabelle gibt Ja die Zustände an, in die das AMI übergehen kann, wenn der entsprechende Vorgang ausgeführt wird.

AMI-Vorgänge	available	failed	deregistered	disabled
CopyImage	Ja	Ja		
CreateImage	Ja	Ja		
CreateRestoreImageTask	Ja	Ja		

AMI-Vorgänge	available	failed	deregistered	disabled
DeregisterImage			Ja	
DisableImage				Ja
EnableImage	Ja			
RegisterImage	Ja	Ja		

EC2 AMI State Change Veranstaltungen

- Ereignisdetails
- available Veranstaltungen
- failed Veranstaltungen
- deregistered Veranstaltungen
- disabled Veranstaltungen

Ereignisdetails

Die folgenden Felder des Ereignisses können verwendet werden, um Regeln zu erstellen, die eine Aktion auslösen:

`"source": "aws.ec2"`

Identifiziert, dass das Ereignis von Amazon stammt EC2.

`"detail-type": "EC2 AMI State Change"`

Identifiziert den Ereignisnamen.

`"detail": { "ImageId": "ami-0abcdef1234567890", "State": "available", }`

Stellt die AMI-ID und den Status des AMI (`available`, `failed`, `deregistered` oder `disabled`) bereit.

Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch:

- EventBridge Amazon-Veranstaltungen

- EventBridge Amazon-Ereignismuster
- EventBridge Amazon-Regeln

Ein Tutorial zum Erstellen einer Lambda-Funktion und einer EventBridge Regel, die die Lambda-Funktion ausführt, finden Sie unter Tutorial: Den Status einer EC2 Amazon-Instance mithilfe protokollieren EventBridge im AWS Lambda Developer Guide.

available Veranstaltungen

Das Folgende ist ein Beispiel für ein Ereignis, das Amazon EC2 generiert, wenn das AMI nach einem erfolgreichen `EnableImage` Vorgang`CreateImage`,, `CopyImage` `RegisterImage``CreateRestoreImageTask`, oder in den `available` Status wechselt.

`"State": "available"` zeigt an, dass der Vorgang erfolgreich war.

```
{
    "version": "0",
    "id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
    "detail-type": "EC2 AMI State Change",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "012345678901",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0abcdef1234567890"],
    "detail": {
        "RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "State": "available",
        "ErrorMessage": ""
    }
}
```

failed Veranstaltungen

Das Folgende ist ein Beispiel für ein Ereignis, das Amazon EC2 generiert, wenn das AMI nach einem fehlgeschlagenen`CreateImage`, `CopyImage``RegisterImage`, oder `CreateRestoreImageTask` Vorgang in den `failed` Status wechselt.

Die folgenden Felder enthalten relevante Informationen:

- `"State": "failed"` – Gibt an, dass ein Vorgang fehlgeschlagen ist.
- `"ErrorMessage": ""` – Gibt den Grund für den fehlgeschlagenen Vorgang an.

```
{
    "version": "0",
    "id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
    "detail-type": "EC2 AMI State Change",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "012345678901",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0abcdef1234567890"],
    "detail": {
        "RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "State": "failed",
        "ErrorMessage": "Description of failure"
    }
}
```

deregistered Veranstaltungen

Das Folgende ist ein Beispiel für ein Ereignis, das Amazon EC2 generiert, wenn das AMI nach einem erfolgreichen `DeregisterImage` Vorgang in den `deregistered` Status wechselt. Wenn der Vorgang fehlschlägt, wird kein Ereignis generiert. Jeder Fehler ist sofort bekannt, da `DeregisterImage` ein synchroner Vorgang ist.

`"State": "deregistered"` zeigt an, dass der `DeregisterImage`-Vorgang erfolgreich war.

```
{
    "version": "0",
    "id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
    "detail-type": "EC2 AMI State Change",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "012345678901",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0abcdef1234567890"],
    "detail": {
        "RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
```

```
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "State": "deregistered",
        "ErrorMessage": ""
    }
}
```

disabled Veranstaltungen

Das Folgende ist ein Beispiel für ein Ereignis, das Amazon EC2 generiert, wenn das AMI nach einem erfolgreichen `DisableImage` Vorgang in den `disabled` Status wechselt. Wenn der Vorgang fehlschlägt, wird kein Ereignis generiert. Jeder Fehler ist sofort bekannt, da `DisableImage` ein synchroner Vorgang ist.

`"State": "disabled"` zeigt an, dass der `DisableImage`-Vorgang erfolgreich war.

```
{
    "version": "0",
    "id": "example-9f07-51db-246b-d8b8441bcdf0",
    "detail-type": "EC2 AMI State Change",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "012345678901",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-0abcdef1234567890"],
    "detail": {
        "RequestId": "example-9dcc-40a6-aa77-7ce457d5442b",
        "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
        "State": "disabled",
        "ErrorMessage": ""
    }
}
```

Verstehen von AMI-Fakturierungsdaten

Es stehen viele Amazon Machine Images (AMIs) zur Auswahl, wenn Sie Ihre Instances starten, und sie unterstützen eine Vielzahl von Betriebssystemplattformen und Funktionen. Um zu verstehen, wie sich das AMI, das Sie beim Start Ihrer Instance wählen, auf das Endergebnis Ihrer AWS Rechnung auswirkt, können Sie die zugehörige Betriebssystemplattform und die Abrechnungsinformationen überprüfen. Tun Sie dies, bevor Sie On-Demand oder Spot-Instances starten oder Reserved Instance kaufen.

Hier sind zwei Beispiele dafür, wie die Untersuchung Ihres AMI im Voraus bei der Auswahl des AMI helfen kann, das Ihren Anforderungen am besten entspricht:

- Für Spot-Instances können Sie anhand der AMI-Plattformdetails bestätigen, dass das AMI für Spot-Instances unterstützt wird.
- Beim Kauf eines Reserved Instance können Sie sicherstellen, dass Sie die Betriebssystemplattform (Plattform) auswählen, die den AMI-Plattformdetails zugeordnet ist.

Weitere Informationen zu Instance-Preisen finden Sie unter EC2 Amazon-Preise.

Inhalt

- Felder für AMI-Fakturierungsdaten
- Informationen zur AMI-Fakturierung und Verwendung finden
- Überprüfen Sie die AMI-Gebühren auf Ihrer Rechnung

Felder für AMI-Fakturierungsdaten

Die folgenden Felder enthalten Fakturierungsdaten, die einem AMI zugeordnet sind:

Plattformdetails

Die Plattformdetails, die mit dem Fakturierungscode des AMI verknüpft sind. Beispiel, `Red Hat Enterprise Linux`.

Verwendungsvorgang

Der Betrieb der EC2 Amazon-Instance und der Abrechnungscode, der dem AMI zugeordnet ist. Beispiel, `RunInstances:0010`. Der Nutzungsvorgang entspricht der Spalte LineItem/Vorgang in Ihrem AWS Kosten- und Nutzungsbericht (CUR) und in der Preislisten-API.AWS

Sie können diese Felder auf den Instances oder auf der AMIsSeite in der EC2 Amazon-Konsole oder in der Antwort anzeigen, die vom Befehl describe-images oder Get-EC2Imagezurückgegeben wird.

Beispieldaten: Verwendungsvorgang nach Plattform

In der folgenden Tabelle sind einige der Plattformdetails und Nutzungsvorgangswerte aufgeführt, die auf den Instances oder AMIsSeiten in der EC2 Amazon-Konsole oder in der Antwort angezeigt werden können, die vom Befehl describe-images oder Get-EC2Image.

Plattformdetails	Verwendungsvorgang [2]
Linux/UNIX	RunInstances
Red Hat BYOL Linux	RunInstances:00g0 [3]
Red Hat Enterprise Linux	RunInstances:0010
Red Hat Enterprise Linux with HA	RunInstances:1010
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Standard and HA	RunInstances:1014
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Enterprise and HA	RunInstances:1110
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Standard	RunInstances:0014
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Web	RunInstances:0210
Red Hat Enterprise Linux with SQL Server Enterprise	RunInstances:0110
SQL Server Enterprise	RunInstances:0100
SQL Server Standard	RunInstances:0004
SQL Server Web	RunInstances:0200
SUSE Linux	RunInstances:000g
Ubuntu Pro	RunInstances:0g00

Plattformdetails	Verwendungsvorgang [2]
Windows	RunInstances:0002
Windows BYOL	RunInstances:0800
Windows with SQL Server Enterprise [1]	RunInstances:0102
Windows with SQL Server Standard [1]	RunInstances:0006
Windows with SQL Server Web [1]	RunInstances:0202

[1] Wenn zwei Softwarelizenzen mit einem AMI verknüpft sind, werden im Feld Plattformdetails beide angezeigt.

[2] Wenn Sie Spot-Instances ausführen, lineitem/Operationin Ihrem AWS Kosten- und Nutzungsbericht kann sich der Wert für den Nutzungsvorgang unterscheiden, der hier aufgeführt ist. Wenn beispielsweise `lineitem/Operation` angezeigt wird, bedeutet dies`RunInstances:0010:SV006`, dass Amazon EC2 Red Hat Enterprise Linux Spot Instance-Stunde in der Region USA Ost (Nord-Virginia) in Zone 6 ausführt.

3 Dies erscheint als RunInstances (Linux/UNIX) in Ihren Nutzungsberichten.

Informationen zur AMI-Fakturierung und Verwendung finden

Die folgenden Unterkünfte können Ihnen dabei helfen, die AMI-Gebühren auf Ihrer Rechnung zu überprüfen:

- Plattformdetails
- Verwendungsvorgang
- AMI-ID

Console

So finden Sie die AMI-Abrechnungsinformationen für ein AMI

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie das AMI aus.
4. Suchen Sie auf der Registerkarte Details nach Plattformdetails und Nutzungsvorgang.

So finden Sie die AMI-Abrechnungsinformationen für eine Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Erweitern Sie auf der Registerkarte Details die Instance-Details und suchen Sie nach Plattformdetails und Nutzungsvorgang.

AWS CLI

So finden Sie die AMI-Abrechnungsinformationen für ein AMI

Verwenden Sie den Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query "Images[].
{PlatformDetails:PlatformDetails,UsageOperation:UsageOperation}"
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe für ein Linux-AMI.

```
[
    {
        "PlatformDetails": "Linux/UNIX",
        "UsageOperation": "RunInstances"
    }
]
```

So finden Sie die AMI-Abrechnungsinformationen für eine Instance

Verwenden Sie den Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].
{PlatformDetails:PlatformDetails,UsageOperation:UsageOperation}"
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe für eine Windows-Instance.

```
[
    {
        "PlatformDetails": "Windows",
        "UsageOperation": "RunInstances:0002"
    }
]
```

PowerShell

So finden Sie die AMI-Abrechnungsinformationen für ein AMI

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | `
    Format-List PlatformDetails, UsageOperation
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe für ein Linux-AMI.

```
PlatformDetails : Linux/UNIX
UsageOperation  : RunInstances
```

So finden Sie die AMI-Abrechnungsinformationen für eine Instance

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances | `
    Format-List PlatformDetails, UsageOperation
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe für eine Windows-Instanz.

```
PlatformDetails : Windows
UsageOperation  : RunInstances:0002
```

Überprüfen Sie die AMI-Gebühren auf Ihrer Rechnung

Um sicherzustellen, dass Ihnen keine ungeplanten Kosten entstehen, können Sie überprüfen, ob die Rechnungsinformationen für eine Instance in Ihrem AWS Kosten- und Nutzungsbericht (CUR) mit den Abrechnungsinformationen übereinstimmen, die dem AMI zugeordnet sind, das Sie zum Starten der Instance verwendet haben.

Um die Fakturierungsdaten zu bestätigen, suchen Sie die Instance-ID in Ihrem CUR und überprüfen Sie den entsprechenden Wert in der Spalte `lineitem/Operation`. Der Wert sollte mit dem Wert für Usage operation (Verwendungsvorgang) übereinstimmen, der dem AMI zugeordnet ist.

Zum Beispiel hat das AMI `ami-0123456789EXAMPLE` die folgenden Fakturierungsdaten:

- Plattformdetails = `Red Hat Enterprise Linux`
- Verwendungsvorgang = `RunInstances:0010`

Wenn Sie eine Instance mit diesem AMI gestartet haben, können Sie die Instance-ID in Ihrem CUR finden und den entsprechenden Wert in der Spalte `lineitem/Operation` überprüfen. In diesem Beispiel sollte der Wert `RunInstances:0010` sein.

AMI-Kontingente bei Amazon EC2

Die folgenden Kontingente gelten für das Erstellen und Teilen AMIs. Die Kontingente gelten pro AWS-Region.

Kontingentname	Beschreibung	Standardkontingent pro Region
AMIs	Die maximal zulässige Anzahl öffentlicher und privater AMIs Dateien pro Region. Dazu gehören „Verfügbar“, „Ausstehend“ und „Deaktivi	50 000

Kontingentname	Beschreibung	Standardkontingent pro Region
	ert AMIs“ sowie „ AMIs Im Papierkorb“.	
Öffentlich AMIs	Die maximal zulässige Anzahl an öffentlichen AMIs Inhalten, einschließlich der AMIs im Papierkorb befindlichen Personen, pro Region.	5
Freigeben von AMIs	Die maximale Anzahl von Entitäten (Organisationen, Organisationseinheiten (OUs) und Konten), mit denen ein AMI in einer Region gemeinsam genutzt werden kann. Beachten Sie, dass bei Freigabe eines AMI für eine Organisation oder Organisat ionseinheit die Anzahl der Konten in der Organisation oder Organisationseinhe it nicht auf das Kontingent angerechnet wird.	1.000

Wenn Sie Ihre Kontingente überschreiten und mehr erstellen oder teilen möchten AMIs, können Sie wie folgt vorgehen:

- Wenn Sie Ihr gesamtes AMIs oder öffentliches AMIs Kontingent überschreiten, sollten Sie erwägen, ungenutzte Bilder abzumelden.
- Wenn Sie Ihr öffentliches AMIs Kontingent überschreiten, sollten Sie in Erwägung ziehen, eines oder mehrere öffentlich AMIs als privat zu kennzeichnen.
- Wenn Sie Ihr AMI-Sharing-Kontingent überschreiten, sollten Sie erwägen, es AMIs mit einer Organisation oder Organisationseinheit zu teilen, anstatt es mit separaten Konten zu teilen.

- Beantragen Sie eine Erhöhung des Kontingents für AMIs.

Beantragen Sie eine Quotenerhöhung für AMIs

Wenn Sie mehr als das Standardkontingent benötigen AMIs, können Sie eine Kontingenterhöhung beantragen.

Um eine Kontingenterhöhung zu beantragen für AMIs

1. Öffnen Sie die Service Quotas-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS -Services.
3. Wählen Sie Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) aus der Liste aus, oder geben Sie den Namen des Dienstes in das Suchfeld ein.
4. Wählen Sie das AMI-Kontingent, um eine Erhöhung zu beantragen. Sie können folgende AMI-Kontingente auswählen:
   - AMIs
   - Öffentlich AMIs
   - Freigeben von AMIs
5. Wählen Sie Kontingenterhöhung anfordern.
6. Geben Sie unter Change quota value (Kontingentwert ändern) den neuen Kontingentwert ein und wählen Sie dann Request (Anforderung) aus.

Um ausstehende oder kürzlich genehmigte Anfragen anzuzeigen, wählen Sie im Navigationsbereich die Option Dashboard . Wählen Sie für ausstehende Anfragen den Status der Anfrage, um die Anfrage zu öffnen. Der Anfangsstatus einer Anfrage ist Pending (Ausstehend). Nachdem sich der Status in Quota requested (Kontingent beantragt) geändert hat, wird Ihnen die Fallnummer unter Support Center case number (Support-Center-Fallnummer) angezeigt. Wählen Sie die Fallnummer, um das Ticket für Ihre Anfrage zu öffnen.

Nachdem die Anfrage genehmigt wurde, wird Applied quota value (Angewandter Kontingentwert) für das Kontingent auf den neuen Wert eingestellt.

Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie im Benutzerhandbuch für Service Quotas.

EC2 Amazon-Instanzen

Eine EC2 Amazon-Instance ist ein virtueller Server in der AWS Cloud-Umgebung. Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Instance, und zwar von dem Zeitpunkt an, an dem Sie sie zum ersten Mal starten (als Starten einer Instance bezeichnet), bis Sie sie löschen (das als Beenden einer Instance bezeichnet). Sie können beim Start Ihrer Instance aus einer Vielzahl von Betriebssystemen auswählen. Sie können eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen und sie für Ihre Anforderungen anpassen. Sie können beispielsweise das Betriebssystem konfigurieren, Betriebssystem-Updates installieren und Anwendungen auf Ihrer Instance installieren.

Amazon EC2 bietet eine breite Palette von Instance-Typen. Sie können einen Instance-Typ auswählen, der die Anforderungen Ihrer Anwendungen an Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkleistung erfüllt.

Bei Amazon zahlen Sie nur für das EC2, was Sie tatsächlich nutzen. Die Abrechnung für Ihre Instance beginnt, wenn Sie Ihre Instance starten, und sie in den Status „Wird ausgeführt“ wechselt. Die Abrechnung endet, wenn Sie Ihre Instance beenden, und wird wieder aufgenommen, wenn Sie Ihre Instance starten. Wenn Sie Ihre Instance beenden, wird die Abrechnung beendet, wenn sie in den Status „Herunterfahren“ übergeht.

Amazon EC2 bietet Funktionen, mit denen Sie die Leistung und die Kosten Ihrer Instances optimieren können. Sie können beispielsweise Amazon EC2 Fleet oder Amazon EC2 Auto Scaling verwenden, um Ihre Kapazität zu erhöhen oder zu verringern, wenn sich Ihre Instance-Nutzung ändert. Sie können die Kosten für Ihre Instances mithilfe von Spot Instances oder Savings Plans reduzieren.

Eine verwaltete Instance wird von einem Serviceanbieter wie Amazon EKS Auto Mode verwaltet. Sie können die Einstellungen einer verwalteten Instance nicht direkt ändern. Verwaltete Instances werden durch den Wert Wahr im Feld Verwaltet identifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter Von Amazon EC2 verwaltete Instances.

Feature und Aufgaben

- EC2 Amazon-Instance-Typen
- Von Amazon EC2 verwaltete Instances
- EC2 Abrechnungs- und Kaufoptionen von Amazon
- Instance-Startparameter in EC2 Amazon-Startvorlagen speichern
- Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance

- Connect zu Ihrer EC2 Instance her
- Änderungen des EC2 Amazon-Instanzstatus
- Automatische Instance-Wiederherstellung
- Verwenden Sie Instanz-Metadaten, um Ihre EC2 Instanz zu verwalten
- Ermitteln Sie, ob ein Host eine EC2 Instanz ist
- Instanzidentitätsdokumente für EC2 Amazon-Instances
- Präzise Uhr- und Uhrzeitsynchronisierung auf Ihrer EC2 Instance
- Gerätetreiber für Ihre EC2 Instanz verwalten
- Konfigurieren Sie Ihre Amazon EC2 Windows-Instance
- Aktualisieren Sie eine EC2 Windows-Instanz auf eine neuere Version von Windows Server
- Tutorial: Eine EC2 Amazon-Instance mit einer Amazon RDS-Datenbank Connect

EC2 Amazon-Instance-Typen

Wenn Sie eine Instance starten, bestimmt der von Ihnen angegebene Instance-Typ die Hardware der Host-Computer für die Instance. Jeder Instance-Typ bietet unterschiedliche Rechenleistung, Arbeitsspeicher- und Speicher-Kapazität und wird abhängig von diesen Eigenschaften in Instance-Familien eingeordnet. Wählen Sie einen Instance-Typ den Anforderungen der Anwendung oder Software entsprechend aus, die Sie in Ihrer Instance ausführen möchten. Weitere Informationen zu Funktionen und Anwendungsfällen finden Sie unter EC2 Amazon-Instanztypen.

Amazon EC2 weist einige Ressourcen des Host-Computers, wie CPU, Arbeitsspeicher und Instance-Speicher, einer bestimmten Instance zu. Amazon EC2 teilt andere Ressourcen des Host-Computers, wie das Netzwerk und das Festplattensubsystem, zwischen den Instances. Wenn die Instances eines Host-Computers jeweils möglichst viele Ressourcen nutzen möchten, wird die Ressource gleichmäßig aufgeteilt. Wenn eine Ressource jedoch nicht voll ausgelastet ist, kann eine Instance einen höheren Anteil der verfügbaren Ressource nutzen.

Jeder Instance-Typ stellt Leistung von einer gemeinsamen Ressource je nach Anforderung bereit. Beispielsweise weisen Instance-Typen mit hoher I/O Leistung eine größere Anzahl gemeinsam genutzter Ressourcen auf. Durch die Zuweisung eines größeren Anteils gemeinsam genutzter Ressourcen wird auch die Varianz der I/O Leistung verringert. Für die meisten Anwendungen ist eine moderate I/O Leistung mehr als ausreichend. Für Anwendungen, die eine höhere oder konsistentere I/O Leistung erfordern, sollten Sie jedoch einen Instance-Typ mit höherer I/O Leistung in Betracht ziehen.

Inhalt

- Verfügbare Instance-Typen
- Hardwarespezifikationen
- Hypervisor-typ
- AMI-Virtualisierungstypen
- Prozessoren
- Finden Sie einen EC2 Amazon-Instance-Typ
- Empfehlungen vom EC2 Instanztyp-Finder abrufen
- Holen Sie sich EC2 Instanzempfehlungen von Compute Optimizer
- Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps
- Burstable Performance Instances
- Leistungsbeschleunigung mit GPU-Instances
- Amazon EC2 Mac-Instanzen
- Für Amazon EBS optimierte Instance-Typen
- CPU-Optionen für EC2 Amazon-Instances
- AMD SEV-SNP für Amazon-Instances EC2
- Kontrolle des Prozessorstatus für Amazon EC2 Linux-Instances

Verfügbare Instance-Typen

Amazon EC2 bietet eine große Auswahl an Instance-Typen, die für unterschiedliche Anwendungsfälle optimiert sind. Die Instance-Typen umfassen unterschiedliche Kombinationen von CPU-, Arbeitsspeicher-, Speicher- und Netzwerkkapazitäten und geben Ihnen die nötige Flexibilität, um die richtige Mischung von Ressourcen für Ihre Anwendungen zu wählen. Jeder Instance-Typ umfasst eine oder mehrere Instance-Größen, so dass Sie Ihre Ressourcen an die Anforderungen Ihrer Ziel-Workloads anpassen können.

Namenskonvention für Instance-Typen

Die Namen basieren auf der Instance-Familie, der Generation, der Prozessorfamilie, den Fähigkeiten und der Größe. Weitere Informationen finden Sie unter Namenskonventionen im Amazon EC2 Instance Types Guide.

Suchen eines -Instance-Typs

Informationen darüber, welche Instance-Typen Ihren Anforderungen entsprechen, wie z. B. unterstützte Regionen, Rechenressourcen oder Speicherressourcen, finden Sie unter Finden Sie einen EC2 Amazon-Instance-Typ und die Spezifikationen für EC2 Amazon-Instance-Typen im Amazon EC2 Instance Types Guide.

Hardwarespezifikationen

Detaillierte Spezifikationen für Instance-Typen finden Sie unter Spezifikationen im Amazon EC2 Instance Types Guide. Preisinformationen finden Sie unter Amazon EC2 On-Demand-Preise.

Um die richtigen Instance-Typen für Ihre Anforderungen zu bestimmen, empfehlen wir, eine Instance zu starten und Ihre eigene Benchmarkanwendung zu verwenden. Da Instances pro Sekunde abgerechnet werden, können Sie mehrere Instance-Typen bequem und ohne großen Kostenaufwand testen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Falls sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie selbst nach der Entscheidung den Instance-Typ anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps.

Hypervisor-typ

Amazon EC2 unterstützt die folgenden Hypervisoren: Xen und Nitro.

Nitro-basierte Instances

- Universell einsetzbar: M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5Zn | M6a | M6g | M6g | M6gd | M6i | M6id | M6idn | M6in | M7in | M7a | M7g | M7gd | M7i | M7i-Flex | M8g | M8gd | T3 | T3a | T4g
- Computeroptimiert: C5 | C5a | C5ad | C5d | C5n | C6a | C6g | C6gd | C6gn | C6i | C6id | C6in | C7a | C7g | C7g | C7gd | C7gn | C7i | C7i-Flex | C8g | C8gd | C8gn
- Speicheroptimiert: R5 | R5a | R5ad | R5b | R5d | R5dn | R5n | R6a | R6g | R6gd | R6i | R6idn | R6in | R6id | R7a | R7g | R7g | R7gd | R7i | R7iz | R8g | R8gd | U-3tb1 | U-6tb1 | U-9tb1 TB1 | U-12 TB | U-18 TB1 | U-24 TB | U7i-6 TB | U7i-8 TB | U7i-12 TB | U7in-16 TB | U7in-24 TB | U7in-32 TB | U7in-32 TB | U7inH-32 TB | x2GD | x2IDN | X2iEDN | X2IEZN | x8G | z1d
- Speicheroptimiert: D3 | D3EN | i3EN | i4G | i4I | i7I | i7Ie | i8G | i4GN | IS4Gen
- Beschleunigtes Rechnen: DL1 DL2q | | F2 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | G6 | G6e | Gr6 | Inf1 | Inf2 | P3dn | P4d | P4de | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | GB2 P6e-00 | Trn1 | Trn1n | Trn2 | Trn2u | VT1
- Hochleistungs-Datenverarbeitung: Hpc6a | Hpc6id | Hpc7a | Hpc7g

- Vorherige Generation A1

Weitere Informationen zu den unterstützten Versionen von Nitro Hypervisor finden Sie unter Unterstützung von Netzwerkfunktionen im Amazon EC2 Instance Types Guide.

Xen-based Instances

- Allgemeine Zwecke: M1 | M2 | M3 | M4 | T1 | T2
- Für Datenverarbeitung optimiert: C1 | C3 | C4
- Arbeitsspeicheroptimiert:: R3 | R4 | X1 | X1e
- Speicheroptimiert: D2 | H1 | I2 | I3
- Beschleunigte Datenverarbeitung:: F1 | G3 | P2 | P3

AMI-Virtualisierungstypen

Der Virtualisierungstyp Ihrer Instance wird durch das AMI bestimmt, das zum Starten der Instance verwendet wird. Instance-Typen der aktuellen Generation unterstützen nur eine Hardware Virtual Machine (HVM). Einige Instance-Typen der vorherigen Generation unterstützen paravirtual (PV) und einige AWS Regionen unterstützen PV-Instances. Weitere Informationen finden Sie unter Virtualisierungstypen.

Um optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung eines HVM-AMI. Darüber hinaus AMIs sind HVM erforderlich, um die Vorteile erweiterter Netzwerke nutzen zu können. Die HVM-Virtualisierung nutzt die von der Plattform bereitgestellte hardwaregestützte Technologie. AWS Mit HVM-Virtualisierung kann die VM wie auf einer nativen Hardwareplattform ausgeführt werden. Es werden jedoch weiterhin PV-Netzwerk- und Speicher-Treiber für bestmögliche Leistung eingesetzt.

Prozessoren

EC2 Instanzen unterstützen eine Vielzahl von Prozessoren.

Prozessoren

- Intel-Prozessoren
- AMD-Prozessoren
- AWS Graviton-Prozessoren

- AWS Trainium
- AWS Inferenz

Intel-Prozessoren

EC2 Amazon-Instances, die auf Intel-Prozessoren ausgeführt werden, können die folgenden Prozessorfunktionen enthalten. Nicht alle Instances, die auf Intel-Prozessoren laufen, unterstützen alle diese Prozessor-Feature. Informationen darüber, welche Funktionen für die einzelnen Instance-Typen verfügbar sind, finden Sie unter EC2 Amazon-Instance-Typen.

- Intel AES New Instructions (AES-NI) – Der Befehlssatz für Intel AES-NI-Verschlüsselung verbessert den Originalalgorithmus Advanced Encryption Standard (AES) in Hinblick auf schnelleren Datenschutz und bessere Sicherheit. Alle EC2 Instances der aktuellen Generation unterstützen diese Prozessorfunktion.
- Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX AVX2, Intel und Intel AVX-512) — Intel AVX und Intel AVX2 sind 256-Bit, und Intel AVX-512 ist eine 512-Bit-Befehlssatzerweiterung, die für Floating Point (FP) -intensive Anwendungen entwickelt wurde. Intel AVX-Befehle verbessern die Leistung für Anwendungen wie Bild- und audio/video Bildverarbeitung, wissenschaftliche Simulationen, Finanzanalysen sowie 3D-Modellierung und -Analyse. Diese Funktionen sind nur auf Instances verfügbar, die mit HVM AMIs gestartet wurden.
- Intel Turbo Boost Technology — Prozessoren der Intel Turbo Boost Technology führen Kerne automatisch schneller als die Basisbetriebsfrequenz aus.
- Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) — beschleunigt KI-Deep-Learning-Anwendungsfälle. Die skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der zweiten Generation erweitern den Intel AVX-512 um neue Vector Neural Network Instruction (VNNI/INT8) that significantly increases deep learning inference performance over previous generation Intel Xeon Scalable processors (with FP32) for image recognition/segmentation, Objekterkennung, Spracherkennung, Sprachübersetzung, Empfehlungssysteme, Verstärkungslernen und mehr). VNNI ist möglicherweise nicht mit allen Linux-Distributionen kompatibel.

  Die folgenden Instances unterstützen VNNI: `M5n`, `R5n`, `M5dn`, `M5zn`, `R5b`, `R5dn`, `D3`, `D3en` und `C6i`. Die Instances `C5` und `C5d` unterstützen VNNI nur für `12xlarge`-, `24xlarge`- und `metal`-Instances.

Die branchenüblichen Benennungskonventionen für 64-Bit können zu Verwirrung führen. CPUs Prozessorhersteller Advanced Micro Devices (AMD) stellte die erste kommerziell erfolgreiche

64-Bit-Architektur basierend auf dem x86-Befehlssatz von Intel vor. Daher wird allgemein davon ausgegangen, dass die Architektur AMD64 unabhängig vom Chiphersteller verwendet wird. Windows und diverse Linux-Distributionen folgen dieser Konvention. Dies erklärt, warum in den internen Systeminformationen einer Instanz, auf der Ubuntu oder Windows ausgeführt wird, die CPU-Architektur so AMD64 angezeigt wird, als ob die Instanzen auf Intel-Hardware laufen.

AMD-Prozessoren

EC2 Amazon-Instances, die auf AMD EPYC-Prozessoren ausgeführt werden, können Ihnen helfen, sowohl die Kosten als auch die Leistung für Ihre Workloads zu optimieren. Diese Instances unterstützen möglicherweise die folgenden Prozessor-Feature. Nicht alle Instances, die auf Intel-Prozessoren laufen, unterstützen alle diese Prozessor-Feature. Informationen darüber, welche Funktionen für die einzelnen Instance-Typen verfügbar sind, finden Sie unter EC2 Amazon-Instance-Typen.

- AMD Secure Memory Encryption (SME)
- AMD Transparent Single Key Memory Encryption (TSME)
- AMD Advanced Vector Extensions (AVX)
- Sichere verschlüsselte AMD-Virtualisierung – Sicheres verschachteltes Paging (SEV-SNP)
- Vector Neural Network Instructions (VNNI)
- BFloat16

AWS Graviton-Prozessoren

AWS Graviton ist eine Prozessorfamilie, die darauf ausgelegt ist, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Workloads zu bieten, die auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Graviton.

AWS Trainium

Die von AWS Trainium angetriebenen Instances wurden speziell für ein leistungsstarkes und kostengünstiges Deep-Learning-Training entwickelt. Sie können diese Instances verwenden, um die Verarbeitung natürlicher Sprache, Computer Vision und Empfehlungsmodelle zu trainieren, die in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. Spracherkennung, Empfehlung, Betrugserkennung sowie Image- und Videoklassifizierung. Verwenden Sie Ihre vorhandenen Workflows in gängigen ML-Frameworks wie PyTorch und. TensorFlow

AWS Inferenz

Von AWS Inferentia betriebene Instances wurden entwickelt, um Machine Learning zu beschleunigen. Sie bieten hohe Leistung und niedrige Latenzzeiten für Machine-Learning-Inferenzen. Diese Instances sind für die Bereitstellung von Deep-Learning-(DL)-Modellen für Anwendungen wie natürliche Sprachverarbeitung, Objekterkennung und -klassifizierung, Inhaltspersonalisierung und -filterung sowie Spracherkennung optimiert.

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Einstieg:

- Verwenden Sie SageMaker KI, einen vollständig verwalteten Service, der der einfachste Weg ist, mit Modellen für maschinelles Lernen zu beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit SageMaker KI im Amazon SageMaker AI Developer Guide.
- Starten Sie eine Inf1- oder Inf2-Instance mit dem Deep-Learning-AMI. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Inferentia with DLAMI im AWS Deep Learning AMIs -Developer-Handbuch.
- Starten Sie eine Inf1- oder Inf2-Instance mit Ihrem eigenen AMI und installieren Sie den AWS Neuron SDK, mit dem Sie Deep-Learning-Modelle für AWS Inferentia kompilieren, ausführen und profilieren können.
- Starten Sie eine Container-Instance mit einer Inf1- oder Inf2-Instance und einem Amazon-ECS-optimierten AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Linux 2 (Inferentia) AMIs im Amazon Elastic Container Service Developer Guide.
- Erstellen Sie einen Amazon EKS-Cluster mit Knoten, auf denen Inf1-Instances ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Inferentia-Support im Amazon EKS-Benutzerhandbuch.

Finden Sie einen EC2 Amazon-Instance-Typ

Bevor Sie eine Instance starten können, müssen Sie einen Instance-Typ auswählen, der verwendet werden soll. Der von Ihnen gewählte Instance-Typ hängt unter Umständen von den Ressourcen ab, die Ihre Workload benötigt, z. B. Computing-, Speicher- oder Storage-Ressourcen. Es kann von Vorteil sein, mehrere Instance-Typen zu identifizieren, die zu Ihrer Workload passen, und deren Leistung in einer Testumgebung zu bewerten. Es gibt keinen Ersatz für die Messung der Leistung Ihrer Anwendung unter Last.

Mit dem Instance-Typ-Finder erhalten Sie Vorschläge und Anleitungen für EC2 EC2 Instance-Typen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “EC2 Instanztyp-Finder”.

Wenn Sie bereits EC2 Instances ausführen, können Sie hier Empfehlungen AWS Compute Optimizer zu den Instance-Typen abrufen, die Sie verwenden sollten, um die Leistung zu verbessern, Geld zu

sparen oder beides zu tun. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Empfehlungen zu Compute Optimizer”.

Aufgaben

- Suchen eines Instance-Typs mithilfe der Konsole
- Beschreiben Sie einen Instanztyp mit dem AWS CLI
- Suchen Sie einen Instanztyp mit dem AWS CLI
- Suchen Sie mit den Tools für nach einem Instance-Typ PowerShell

Suchen eines Instance-Typs mithilfe der Konsole

Mithilfe der EC2 Amazon-Konsole können Sie einen Instance-Typ finden, der Ihren Anforderungen entspricht.

So suchen Sie einen Instance-Typ mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der Sie Ihre Instances starten möchten. Sie können unabhängig von Ihrem Standort jede verfügbare Region auswählen.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Instance Types (Instance-Typen) aus.
4. (Optional) Wählen Sie das Einstellungssymbol (Zahnrad) aus, um festzulegen, welche Attribute des Instance-Typs angezeigt werden sollen (z. B. On-Demand-Linux-Preise), und wählen Sie dann Bestätigen aus. Wählen Sie alternativ den Namen eines Instance-Typs, um die Detailseite zu öffnen und alle über die Konsole verfügbaren Attribute anzuzeigen. Die Konsole zeigt nicht alle Attribute an, die über die API oder die Befehlszeile verfügbar sind.
5. Verwenden Sie die Instance-Typ-Attribute, um die Liste der angezeigten Instance-Typen nur nach den Instance-Typen zu filtern, die Ihren Anforderungen entsprechen. Sie können beispielsweise nach den folgenden Attributen filtern:

   - Availability Zone – Der Name der Availability Zone, der lokalen Zone oder der Wavelength-Zone. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Regionen und Zonen”.
   - v CPUs oder Cores — Die Anzahl der V CPUs oder Cores.
   - Arbeitsspeicher (GiB) – Die Speichergröße in GiB
   - Netzwerkleistung – Die Netzwerkleistung in Gigabit.

- Lokaler Instance-Speicher – Gibt an, ob der Instance-Typ über lokalen Instance-Speicher verfügt (`true` | `false`).

6. (Optional) Um einen side-by-side Vergleich zu sehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für mehrere Instance-Typen. Der Vergleich wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.
7. (Optional) Um die Liste der Instance-Typen zur weiteren Überprüfung in einer CSV-Datei zu speichern, wählen Sie Actions (Aktionen), Download List CSV (Liste als CSV herunterladen). Die Datei enthält alle Instance-Typen, die den von Ihnen festgelegten Filtern entsprechen.
8. (Optional) Um Instances mit einem Instance-Typ zu starten, der Ihren Anforderungen entspricht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Instance-Typ und wählen Sie Actions (Aktionen), Launch Instance (Instance starten). Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

Beschreiben Sie einen Instanztyp mit dem AWS CLI

Sie können den describe-instance-typesBefehl verwenden, um einen bestimmten Instance-Typ zu beschreiben.

Einen Instance-Typ vollständig beschreiben

Der folgende Befehl zeigt alle verfügbaren Details für den angegebenen Instance-Typ an. Die Ausgabe ist langwierig, weshalb sie hier weggelassen wird.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.micro \
    --region us-east-2
```

Einen Instance-Typ beschreiben und die Ausgabe filtern

Der folgende Befehl zeigt die Details für den angegebenen Instance-Typ an.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.micro \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[].NetworkInfo"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
```

```
    {
        "NetworkPerformance": "Low to Moderate",
        "MaximumNetworkInterfaces": 2,
        "MaximumNetworkCards": 1,
        "DefaultNetworkCardIndex": 0,
        "NetworkCards": [
            {
                "NetworkCardIndex": 0,
                "NetworkPerformance": "Low to Moderate",
                "MaximumNetworkInterfaces": 2,
                "BaselineBandwidthInGbps": 0.064,
                "PeakBandwidthInGbps": 1.024
            }
        ],
        "Ipv4AddressesPerInterface": 2,
        "Ipv6AddressesPerInterface": 2,
        "Ipv6Supported": true,
        "EnaSupport": "unsupported",
        "EfaSupported": false,
        "EncryptionInTransitSupported": false,
        "EnaSrdSupported": false
    }
]
```

Mit dem folgenden Befehl wird der verfügbare Arbeitsspeicher für den angegebenen Instance-Typ angezeigt.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.micro \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[].MemoryInfo"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    {
        "SizeInMiB": 1024
    }
]
```

Suchen Sie einen Instanztyp mit dem AWS CLI

Sie können die describe-instance-type-offeringsBefehle describe-instance-typesund verwenden, um die Instance-Typen zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Beispiele

- Beispiel 1: Einen Instance-Typ anhand der Availability Zone finden
- Beispiel 2: Einen Instance-Typ anhand der verfügbaren Speichergröße finden
- Beispiel 3: Einen Instance-Typ anhand des verfügbaren Instance-Speichers finden
- Beispiel 4: Einen Instance-Typ finden, der den Ruhezustand unterstützt

Beispiel 1: Einen Instance-Typ anhand der Availability Zone finden

Im folgenden Beispiel werden nur die Instance-Typen angezeigt, die in der angegebenen Availability Zone angeboten werden.

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --location-type "availability-zone" \
    --filters "Name=location,Values=us-east-2a" \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypeOfferings[*].[InstanceType]" --output text | sort
```

Die Ausgabe ist eine alphabetisch sortierte Liste von Instance-Typen. Das folgende Beispiel zeigt nur den Anfang der Ausgabe.

```
a1.2xlarge
a1.4xlarge
a1.large
a1.medium
a1.metal
a1.xlarge
c4.2xlarge
   ...
```

Beispiel 2: Einen Instance-Typ anhand der verfügbaren Speichergröße finden

Sie können beispielsweise den folgenden Befehl verwenden, um nur Instance-Typen der aktuellen Generation mit 64 GiB (65 536 MiB) Speicher anzuzeigen.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=current-generation,Values=true" "Name=memory-info.size-in-
mib,Values=65536" \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" --output text | sort
```

Die Ausgabe ist eine alphabetisch sortierte Liste von Instance-Typen. Das folgende Beispiel zeigt nur den Anfang der Ausgabe.

```
c5a.8xlarge
c5ad.8xlarge
c6a.8xlarge
c6g.8xlarge
c6gd.8xlarge
c6gn.8xlarge
c6i.8xlarge
c6id.8xlarge
c6in.8xlarge
   ...
```

Beispiel 3: Einen Instance-Typ anhand des verfügbaren Instance-Speichers finden

Im folgenden Beispiel wird die Gesamtgröße des Instance-Speichers für alle R7-Instances mit Instance-Speicher-Volumes angezeigt.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=r7*" "Name=instance-storage-
supported,Values=true" \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[].[InstanceType, InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB]" \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
---------------------------
|  DescribeInstanceTypes  |
+----------------+--------+
|  r7gd.xlarge   |  237   |
|  r7gd.8xlarge  |  1900  |
|  r7gd.16xlarge |  3800  |
|  r7gd.medium   |  59    |
```

```
|  r7gd.4xlarge  |  950   |
|  r7gd.2xlarge  |  474   |
|  r7gd.metal    |  3800  |
|  r7gd.large    |  118   |
|  r7gd.12xlarge |  2850  |
+----------------+--------+
```

Beispiel 4: Einen Instance-Typ finden, der den Ruhezustand unterstützt

Im folgenden Beispiel werden die Instance-Typen aufgeführt, die den Ruhezustand unterstützen.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=hibernation-supported,Values=true" \
    --region us-east-2 \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

Die Ausgabe ist eine alphabetisch sortierte Liste von Instance-Typen. Das folgende Beispiel zeigt nur den Anfang der Ausgabe.

```
c4.2xlarge
c4.4xlarge
c4.8xlarge
c4.large
c4.xlarge
c5.12xlarge
c5.18xlarge
c5.2xlarge
c5.4xlarge
c5.9xlarge
...
```

Suchen Sie mit den Tools für nach einem Instance-Typ PowerShell

Sie können die Get-EC2InstanceTypeOfferingCmdlets Get-EC2InstanceTypeund verwenden, um die Instanztypen zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Beispiele

- Finden Sie einen Instance-Typ anhand der Availability Zone
- Finden eines Instance-Typs anhand der verfügbaren Arbeitsspeichergröße

- Finden eines Instance-Typs anhand des verfügbaren Instance-Speichers
- Finden Sie einen Instance-Typ, der den Ruhezustand unterstützt

Finden Sie einen Instance-Typ anhand der Availability Zone

Im folgenden Beispiel werden nur die Instance-Typen angezeigt, die in der angegebenen Availability Zone angeboten werden.

```
(Get-EC2InstanceTypeOffering `
    -LocationType "availability-zone" `
    -Region us-east-2 `
    -Filter @{Name="location"; Values="us-east-2a"}).InstanceType | Sort-Object `
```

Finden eines Instance-Typs anhand der verfügbaren Arbeitsspeichergröße

Sie können beispielsweise den folgenden Befehl verwenden, um nur Instance-Typen der aktuellen Generation mit 64 GiB (65 536 MiB) Speicher anzuzeigen.

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="current-generation"; Values="true"},
            @{Name="memory-info.size-in-mib"; Values="65536"}).InstanceType | Sort-
Object
```

Finden eines Instance-Typs anhand des verfügbaren Instance-Speichers

Im folgenden Beispiel wird die Gesamtgröße des Instance-Speichers für alle R7-Instances mit Instance-Speicher-Volumes angezeigt.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="r7*"},
            @{Name="instance-storage-supported"; Values="true"} | `
     Select InstanceType, @{Name="TotalSizeInGB";
 Expression={($_.InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB)}}
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InstanceType  TotalSizeInGB
------------  -------------
r7gd.8xlarge           1900
r7gd.16xlarge          3800
```

```
r7gd.xlarge              237
r7gd.4xlarge             950
r7gd.medium               59
r7gd.2xlarge             474
r7gd.large               118
r7gd.metal              3800
r7gd.12xlarge           2850
```

Finden Sie einen Instance-Typ, der den Ruhezustand unterstützt

Im folgenden Beispiel werden die Instance-Typen aufgeführt, die den Ruhezustand unterstützen.

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="hibernation-supported"; Values="true"}).InstanceType | Sort-Object
```

Empfehlungen vom EC2 Instanztyp-Finder abrufen

EC2 Der Instance-Typ-Finder berücksichtigt Ihren Anwendungsfall, den Workload-Typ, die Präferenz des CPU-Herstellers und Ihre Priorisierung von Preis und Leistung sowie zusätzliche Parameter, die Sie angeben können. Anschließend werden anhand dieser Daten Vorschläge und Anleitungen für EC2 Amazon-Instance-Typen bereitgestellt, die für Ihre neuen Workloads am besten geeignet sind.

Da so viele Instance-Typen verfügbar sind, kann es zeitaufwendig sein, die richtigen Instance-Typen für Ihren Workload zu finden. Mithilfe des EC2 Instance-Typ-Finders können Sie über die neuesten Instance-Typen auf dem Laufenden bleiben und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre Workloads erzielen.

Vorschläge und Anleitungen für EC2 Instance-Typen erhalten Sie über die EC2 Amazon-Konsole. Sie können auch direkt zu Amazon Q gehen, um eine Beratung zu Instance-Typen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Amazon Q Developer.

Wenn Sie nach Empfehlungen zum Instance-Typ für einen bestehenden Workload suchen, verwenden Sie AWS Compute Optimizer. Weitere Informationen finden Sie unter Holen Sie sich EC2 Instanzempfehlungen von Compute Optimizer.

Verwenden Sie den EC2 Instance-Typ-Finder

In der EC2 Amazon-Konsole können Sie Vorschläge zu Instance-Typen über den EC2 Instance-Typ-Finder im Launch-Instance-Assistenten, beim Erstellen einer Startvorlage oder auf der Seite Instance-Typen abrufen.

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um Vorschläge und Anleitungen für EC2 Instance-Typen mithilfe des EC2 Instance-Typ-Finders in der EC2 Amazon-Konsole zu erhalten. Eine Animation dieser Schritte finden Sie unter Sehen Sie sich eine Animation an: Mithilfe der Instance-Typ-Suche erhalten Sie Vorschläge für EC2 Instance-Typen.

Um Vorschläge für Instance-Typen mithilfe des EC2 Instance-Typ-Finders zu erhalten

1. Starten Sie Ihren Prozess mit einer der folgenden Optionen:
   - Befolgen Sie das Verfahren zum Starten einer Instance. Wählen Sie neben Instance-Typ die Verknüpfung Tipps einholen.
   - Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Startvorlage zu erstellen. Wählen Sie neben Instance-Typ die Verknüpfung Tipps einholen.
   - Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Instance-Typen und anschließend die Schaltfläche für Instance-Typ-Finder aus.
2. Gehen Sie auf dem Bildschirm Tipps zur Auswahl des Instance-Typs erhalten wie folgt vor:
   a. Geben Sie Ihre Anforderungen an den Instance-Typ an, indem Sie Optionen für Workload-Typ, Anwendungsfall, Priorität und CPU-Hersteller auswählen.
   b. (Optional) Um detailliertere Anforderungen für Ihren Workload anzugeben, gehen Sie wie folgt vor:
      i. Erweitern Sie Erweiterte Parameter.
      ii. Um einen Parameter hinzuzufügen, wählen Sie einen Parameter aus, klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie einen Wert für den Parameter an. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden zusätzlichen Parameter, den Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie keinen Mindest- oder Höchstwert angeben wollen, lassen Sie das Feld leer.
      iii. Um einen Parameter nach dem Hinzufügen zu entfernen, wählen Sie das X neben dem Parameter aus.
   c. Wählen Sie Tipps zu Instance-Typen einholen.

      Amazon EC2 bietet Ihnen beispielsweise Vorschläge für Familien, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
3. Um die Details der einzelnen Instance-Typen innerhalb der vorgeschlagenen Instanc-Familien anzuzeigen, wählen Sie Empfohlene Instance-Familiendetails anzeigen.
4. Wählen Sie einen Instance-Typ aus, der Ihren Anforderungen entspricht, und wählen Sie dann Aktionen, Instance starten oder Aktionen, Startvorlage erstellen.

Wenn Sie den Vorgang alternativ im Launch Instance Wizard oder auf der Startvorlagenseite gestartet haben und lieber zu Ihrem ursprünglichen Flow zurückkehren möchten, notieren Sie sich den Instance-Typ, den Sie verwenden möchten. Dann wählen Sie im Launch Instance Wizard oder in der Startvorlage für Instance-Typ den Instance-Typ aus und schließen Sie den Vorgang ab, um eine Instance zu starten oder eine Startvorlage zu erstellen.

Sehen Sie sich eine Animation an: Mithilfe der Instance-Typ-Suche erhalten Sie Vorschläge für EC2 Instance-Typen



Holen Sie sich EC2 Instanzempfehlungen von Compute Optimizer

AWS Compute Optimizer bietet EC2 Amazon-Empfehlungen, die Ihnen helfen, die Leistung zu verbessern, Geld zu sparen oder beides. Sie können diese Empfehlungen nutzen, um zu entscheiden, ob Sie zu einem neuen Instance-Typ wechseln wollen.

Zur Abgabe von Empfehlungen analysiert Compute Optimizer Ihre vorhandenen Instance-Spezifikationen und Auslastungsmetriken. Die kompilierten Daten werden dann verwendet, um zu empfehlen, welche EC2 Amazon-Instance-Typen die bestehende Arbeitslast am besten bewältigen können. Empfehlungen werden zusammen mit den Preisen der Instance pro Stunde zurückgegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter EC2Amazon-Instance-Metriken im AWS Compute Optimizer Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Voraussetzungen
- Klassifizierungen finden
- Anzeigen von Empfehlungen
- Überlegungen zur Bewertung von Empfehlungen

Voraussetzungen

Um Empfehlungen von Compute Optimizer zu erhalten, müssen Sie sich zunächst bei Compute Optimizer anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte in AWS Compute Optimizer im AWS Compute Optimizer -Benutzerhandbuch.

Compute Optimizer generiert Empfehlungen für einige, aber nicht für alle Instance-Typen. Wenn Sie einen Instancetyp verwenden, der nicht unterstützt wird, generiert Compute Optimizer keine Empfehlungen. Eine Liste der unterstützten Instance-Typen finden Sie unter EC2Amazon-Instance-Anforderungen im AWS Compute Optimizer Benutzerhandbuch.

Klassifizierungen finden

Compute Optimizer klassifiziert seine Ergebnisse für EC2 Instanzen wie folgt:

- Zu wenig bereitgestellt — Eine EC2 Instance gilt als unterprovisioniert, wenn mindestens eine Spezifikation Ihrer Instanz, wie CPU, Arbeitsspeicher oder Netzwerk, die Leistungsanforderungen Ihres Workloads nicht erfüllt. Zu wenig bereitgestellte EC2 Instanzen können zu einer schlechten Anwendungsleistung führen.
- Überprovisioniert — Eine EC2 Instanz gilt als überprovisioniert, wenn mindestens eine Spezifikation Ihrer Instanz, z. B. CPU, Arbeitsspeicher oder Netzwerk, verkleinert werden kann, ohne dass die Leistungsanforderungen Ihrer Arbeitslast erfüllt werden, und wenn keine Spezifikation zu wenig bereitgestellt ist. Zu viele Instanzen können zu unnötigen Infrastrukturkosten führen. EC2
- Optimiert — Eine EC2 Instance gilt als optimiert, wenn alle Spezifikationen Ihrer Instance, wie CPU, Arbeitsspeicher und Netzwerk, den Leistungsanforderungen Ihres Workloads entsprechen und die Instance nicht zu viel bereitgestellt ist. Eine optimierte EC2 Instance führt Ihre Workloads

mit optimaler Leistung und optimalen Infrastrukturkosten aus. Für optimierte Instances empfiehlt Compute Optimizer mitunter einen Instance-Typ einer neuen Generation.

- Keine– Für diese Instance liegen keine Empfehlungen vor. Dies kann vorkommen, wenn Sie bei Compute Optimizer weniger als 12 Stunden angemeldet waren oder die Instance weniger als 30 Stunden ausgeführt wurde oder wenn der Instance-Typ von Compute Optimizer nicht unterstützt wird.

Anzeigen von Empfehlungen

Nachdem Sie sich für Compute Optimizer angemeldet haben, können Sie die Ergebnisse, die Compute Optimizer für Ihre EC2 Instances generiert, in der EC2 Amazon-Konsole einsehen. Anschließend können Sie auf die Compute Optimizer-Konsole zugreifen, um die Empfehlungen anzuzeigen. Wenn Sie sich kürzlich angemeldet haben, werden die Ergebnisse möglicherweise bis zu 12 Stunden nicht in der EC2 Konsole wiedergegeben.

Um Empfehlungen für eine Instance mithilfe der EC2 Amazon-Konsole anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance-ID, um die Instance-Detailseite zu öffnen.
4. Suchen Sie auf der Detailseite der Instance im oberen Bereich der Zusammenfassung AWS Compute Optimizer -Erkenntnis. Wenn es eine Erkenntnis gibt, zeigen wir die Klassifizierung der Erkenntnis und einen Link zur Ansicht der Details an. Andernfalls wird die Meldung Keine Empfehlungen für diese Instance verfügbar angezeigt.
5. Wenn es eine Erkenntnis gibt, wählen Sie Detail anzeigen. Dadurch wird die Seite Empfehlungen für EC2 Instanzen in der Compute Optimizer Optimizer-Konsole geöffnet. Der aktuelle Instance-Typ trägt die Bezeichnung Aktuell. Es werden bis zu drei verschiedene Empfehlungen für Instance-Typen gegeben, die als Option 1, Option 2 und Option 3 bezeichnet werden. Auf dieser Seite werden auch aktuelle CloudWatch Metrikdaten für die Instanz angezeigt.

So zeigen Sie Empfehlungen für alle Instances in allen Regionen an

In der Compute Optimizer Optimizer-Konsole können Sie sich Empfehlungen für all Ihre EC2 Amazon-Instances in allen Regionen anzeigen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Instance-Empfehlungen anzeigen und EC2 Instance-Details anzeigen im AWS Compute Optimizer Benutzerhandbuch.

Überlegungen zur Bewertung von Empfehlungen

Wenn Sie eine Empfehlung erhalten, müssen Sie entscheiden, ob darauf reagiert werden soll. Bevor Sie einen Instance-Typ ändern, sollten Sie Folgendes beachten:

- Die Empfehlungen prognostizieren nicht Ihre Nutzung. Die Empfehlungen basieren auf Ihrer bisherigen Nutzung während des letzten 14-Tage-Zeitraums. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Instance-Typ auswählen, der Ihren künftigen Ressourcenanforderungen entspricht.
- Konzentrieren Sie sich auf die grafisch dargestellten Metriken, um zu ermitteln, ob die tatsächliche Nutzung geringer als die Instance-Kapazität ist. Sie können auch Metrikdaten (Durchschnitt, Spitze, Perzentil) einsehen, CloudWatch um Ihre EC2 Instance-Empfehlungen weiter auszuwerten. Beachten Sie zum Beispiel, wie sich die prozentualen CPU-Prozentsatzmetriken im Laufe des Tages verändern und ob es Datenverkehrsspitzen gibt, die berücksichtigt werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Verfügbare Metriken anzeigen im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.
- Compute Optimizer bietet möglicherweise Empfehlungen für Instances mit Spitzenlastleistung, bei denen es sich um T3-, T3a- und T2-Instances handelt. Wenn Sie den Basiswert regelmäßig überschreiten, stellen Sie sicher, dass Sie dies auch weiterhin tun können, basierend auf der Zahl v CPUs des neuen Instance-Typs. Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselkonzepte und Definitionen für Instances mit Spitzenlastleistung.
- Wenn Sie eine Reserved Instance erworben haben, wird Ihnen Ihre On-Demand-Instance möglicherweise als Reserved Instance in Rechnung gestellt. Bevor Sie den aktuellen Instance-Typ ändern, sollten Sie zunächst die Auswirkungen auf die Nutzung und Abdeckung der Reserved Instance bewerten.
- Ziehen Sie nach Möglichkeit einen Umstieg auf Instances der neueren Generation in Betracht.
- Bei der Migration auf eine andere Instance-Familie ist darauf zu achten, dass der aktuelle Instance-Typ und der neue Instance-Typ miteinander kompatibel sind, z. B. in Bezug auf Virtualisierung, Architektur oder Netzwerktyp. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität zum Ändern des Instance-Typs.
- Berücksichtigen Sie abschließend die Bewertung des Leistungsrisikos, die für jede Empfehlung angegeben ist. Das Leistungsrisiko gibt den Aufwand an, den Sie möglicherweise aufwenden müssen, um zu überprüfen, ob der empfohlene Instance-Typ den Leistungsanforderungen Ihrem Workload entspricht. Darüber hinaus empfehlen wir, vor und nach jeder Änderung Last- und Leistungstests durchzuführen.

Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps

Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, wird Ihre Instance möglicherweise überlastet (der Instance-Typ ist zu klein) oder wird nicht voll ausgelastet (der Instance-Typ ist zu groß). In diesem Fall können Sie die Größe Ihrer Instance ändern, indem Sie ihren Instance-Typ ändern. Beispiel: Wenn Ihre `t2.micro`-Instance zu klein für den Workload ist, können Sie die Größe erhöhen, indem Sie sie in einen größeren T2-Instance-Typ ändern, z. B. `t2.large`. Oder Sie ändern sie in einen anderen Instance-Typ wie z. B. `m5.large`. Möglicherweise möchten Sie auch von einem Instance-Typ der vorherigen Generation zu einem Instance-Typ der aktuellen Generation wechseln, um einige Funktionen nutzen zu können, z. B. die Unterstützung für IPv6.

Wenn Sie eine Empfehlung für einen Instance-Typ wünschen, der Ihren vorhandenen Workload am besten verarbeiten kann, können Sie AWS Compute Optimizer nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Holen Sie sich EC2 Instanzempfehlungen von Compute Optimizer.

Wenn Sie den Instance-Typ ändern, zahlen Sie ab dann den Tarif des neuen Instance-Typs. Die On-Demand-Tarife aller Instance-Typen finden Sie unter Amazon EC2 On-Demand-Preise.

Um Ihrer Instance zusätzlichen Speicherplatz hinzuzufügen, ohne den Instance-Typ zu ändern, fügen Sie der Instance ein EBS-Volume hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Anfügen eines Amazon-EBS-Volumes an eine Instance im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Welche Anweisungen müssen Sie befolgen?

Zum Ändern des Instance-Typs sind verschiedene Anweisungen verfügbar. Die zu verwendenden Anweisungen hängen vom Root-Volume der Instance ab und davon, ob der Instance-Typ mit der aktuellen Konfiguration der Instance kompatibel ist. Weitere Informationen zur Bestimmung der Kompatibilität finden Sie unter Kompatibilität zum Ändern des Instance-Typs.

Bestimmen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, welche Anweisungen zu befolgen sind.

Root-Volume	Kompatibilität	Diese Anweisungen befolgen
EBS	Kompatibel	Ändern des Instance-Typs
EBS	Nicht kompatibel	Zu einem größeren Instance-Typ migrieren
Instance-Speicher	Nicht zutreffend	Zu einem größeren Instance-Typ migrieren

Kompatibilität zum Ändern des Instance-Typs

Sie können den Instance-Typ nur ändern, wenn die aktuelle Konfiguration der Instance mit dem gewünschten Instance-Typ kompatibel ist. Wenn der gewünschte Instance-Typ nicht mit der aktuellen Konfiguration der Instance kompatibel ist, müssen Sie eine neue Instance mit einer Konfiguration starten, die mit dem Instance-Typ kompatibel ist, und dann Ihre Anwendung auf die neue Instance migrieren.

Die Kompatibilität wird folgendermaßen ermittelt:

Virtualisierungstyp

Linux AMIs verwendet eine von zwei Arten der Virtualisierung: paravirtuelle (PV) oder virtuelle Hardware-Maschine (HVM). Wenn eine Instance von einem PV-AMI gestartet wurde, können Sie nicht zu einem Instance-Typ wechseln, der nur HVM ist. Weitere Informationen finden Sie unter Virtualisierungstypen. Um den Virtualisierungstyp Ihrer Instance zu überprüfen, überprüfen Sie den Virtualisierungswert im Detailbereich des Bildschirms Instances in der EC2 Amazon-Konsole.

Architektur

AMIs sind spezifisch für die Architektur des Prozessors, daher müssen Sie einen Instance-Typ mit derselben Prozessorarchitektur wie der aktuelle Instance-Typ auswählen. Zum Beispiel:

- Wenn der aktuelle Instance-Typ einen auf der ARM-Architektur basierenden Prozessor hat, sind Sie auf die Instance-Typen beschränkt, die einen auf der ARM-Architektur basierenden Prozessor unterstützen, z. B. C6g und M6g.
- Die folgenden Instance-Typen sind die einzigen Instance-Typen, die 32-Bit- AMIs unterstützen: `t2.nano`, `t2.micro`, `t2.small`, `t2.medium`, `c3.large`, `t1.micro`, `m1.small`, `m1.medium` und `c1.medium`. Wenn Sie den Instance-Typ einer 32-Bit-Instance ändern, sind Sie auf diese Instance-Typen beschränkt.

Netzwerkadapter

Wenn Sie von einem Treiber für einen Netzwerkadapter zu einem anderen wechseln, werden die Netzwerkadaptereinstellungen zurückgesetzt, wenn das Betriebssystem den neuen Adapter erstellt. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, benötigen Sie möglicherweise Zugriff auf ein lokales Konto mit Administratorberechtigungen. Nachfolgend finden Sie Beispiele für den Wechsel von einem Netzwerkadapter zu einem anderen:

- AWS PV (T2-Instances) auf Intel 82599 VF (M4-Instances)
- Intel 82599 VF (die meisten M4-Instances) zu ENA (M5-Instances)

- ENA (M5-Instances) zu ENA mit hoher Bandbreite (M5n-Instances)

Enhanced Networking

Instance-Typen, die Enhanced Networking unterstützen, erfordern die Installation der notwendigen Treiber. Nitro-basierte Instances erfordern beispielsweise EBS-gestützte Instances, AMIs bei denen die Elastic Network Adapter (ENA) -Treiber installiert sind. Um von einem Instance-Typ, der Enhanced Networking nicht unterstützt, zu einem Instance-Typ zu wechseln, der es unterstützt, müssen Sie die ENA-Treiber oder ixgbevf-Treiber entsprechend auf der Instance installieren.

> **Note**
>
> Wenn Sie die Größe einer Instance ändern, bei der ENA Express aktiviert ist, muss der neue Instance-Typ auch ENA Express unterstützen. Eine Liste mit Instance-Typen, die ENA Express unterstützen, finden Sie unter Unterstützte Instance-Typen für ENA Express.
> Wenn Sie von einem Instance-Typ, der ENA Express unterstützt, zu einem Instance-Typ wechseln möchten, der ENA Express nicht unterstützt, stellen Sie sicher, dass ENA Express nicht aktiviert ist, bevor Sie die Größe der Instance ändern.

NVMe

EBS-Volumes werden auf Nitro-basierten Instances als NVMe Blockgeräte verfügbar gemacht. Wenn Sie von einem Instance-Typ, der dies nicht unterstützt, NVMe zu einem Instance-Typ wechseln, der dies unterstützt NVMe, müssen Sie zuerst die NVMe Treiber auf Ihrer Instance installieren. Außerdem werden die Gerätenamen für Geräte, die Sie in der Blockgerätezuordnung angeben, mithilfe von NVMe Gerätenamen (`/dev/nvme[0-26]n1`) umbenannt.

[Linux-Instances] Um Dateisysteme beim Booten mit `/etc/fstab` einzubinden, müssen Sie UUID/Label anstelle von Gerätenamen verwenden.

Volume-Limit

Die maximale Anzahl von Amazon-EBS-Volumes, die Sie einer Instance anfügen können, hängt vom Instance-Typ und der Instance-Größe ab. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenlimits für Amazon-Instances EC2 .

Sie können nur zu einem Instance-Typ oder einer Instance-Größe wechseln, der/die dieselbe oder eine größere Anzahl von Volumes unterstützt, als derzeit an die Instance angefügt ist.

Wenn Sie zu einem Instance-Typ oder einer Instance-Größe wechseln, die die Anzahl der aktuell angefügten Volumes nicht unterstützt, schlägt die Anfrage fehl. Wenn Sie beispielsweise von einer `m7i.4xlarge`-Instance mit 32 angefügten Volumes zu einer `m6i.4xlarge`-Instance wechseln, die maximal 27 Volumes unterstützt, schlägt die Anfrage fehl.

NitroTPM

Wenn Sie die Instance mit einem AMI mit aktiviertem NitroTPM und einem Instance-Typ gestartet haben, wird die Instance mit aktiviertem NitroTPM gestartet. Sie können nur zu einem Instance-Typ wechseln, der ebenfalls NitroTPM unterstützt.

Ändern Sie den Instance-Typ für Ihre EC2 Amazon-Instance

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um den Instance-Typ einer Amazon-EBS-gestützten Instance zu ändern, wenn der gewünschte Instance-Typ mit der aktuellen Konfiguration der Instance kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Kompatibilität”.

Überlegungen

- Sie müssen Ihre Instance anhalten, bevor Sie ihren Instance-Typ ändern können. Planen Sie Stillstandzeiten ein, während Ihre Instance angehalten ist. Das Anhalten der Instance und die Änderung des Instance-Typs können ein paar Minuten dauern. Der Neustart Ihrer Instance kann je nach den Startup-Skripten Ihrer Anwendung unterschiedlich lange dauern. Weitere Informationen finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.
- Wenn Sie eine Instance anhalten und wieder starten, wird sie auf neue Hardware verschoben. Wenn Ihre Instance eine öffentliche IPv4 Adresse hat, bei der es sich nicht um eine Elastic IP handelt, geben wir die Adresse frei und geben Ihrer Instance eine neue öffentliche IPv4 Adresse. Weitere Informationen zum Verhalten von IP-Adressen während des gesamten Lebenszyklus einer Instance finden Sie unter Unterschiede zwischen Instance-Status.
- Sie können den Instance-Typ einer Spot-Instance nicht ändern.
- [Windows-Instanzen] Wir empfehlen, dass Sie das AWS PV-Treiberpaket aktualisieren, bevor Sie den Instance-Typ ändern. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Upgrade für PV-Treiber”.
- Wenn sich Ihre Instance in einer Auto Scaling-Gruppe befindet, markiert der Amazon EC2 Auto Scaling-Service die gestoppte Instance als fehlerhaft und beendet sie möglicherweise und startet eine Ersatz-Instance. Um dies zu verhindern, können Sie die Skalierungsprozesse für die Gruppe anhalten, während Sie den Instance-Typ ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Einen

Prozess für eine Auto Scaling Scaling-Gruppe aussetzen und wieder aufnehmen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

- Wenn Sie den Instance-Typ einer NVMe Instance mit Instance-Speicher-Volumes ändern, verfügt die aktualisierte Instance möglicherweise über zusätzliche Instance-Speicher-Volumes, da alle NVMe Instance-Speicher-Volumes verfügbar sind, auch wenn sie nicht in der AMI- oder Instance-Block-Gerätezuordnung angegeben sind. Anderenfalls weist die aktualisierte Instance die gleiche Anzahl von Instance-Speicher-Volumes auf, die Sie beim Starten der ursprünglichen Instance angegeben haben.
- Die maximale Anzahl von Amazon-EBS-Volumes, die Sie einer Instance anfügen können, hängt vom Instance-Typ und der Instance-Größe ab. Sie können nicht zu einem Instance-Typ oder einer Instance-Größe wechseln, die nicht die Anzahl der Volumes unterstützt, die bereits an Ihre Instance angefügt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenlimits für Amazon-Instances EC2 .
- [Linux-Instances] Sie können das `AWSSupport-MigrateXenToNitroLinux`-Runbook verwenden, um kompatible Instances von einem Xen-Instance-Typ zu einem Nitro-Instance-Typ zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter AWSSupport-MigrateXenToNitroLinux runbookin der AWS Systems Manager Automation-Runbook-Referenz.
- [Windows-Instances] Weitere Hinweise zur Migration kompatibler Windows-Instances von einem Xen-Instance-Typ zu einem Nitro-Instance-Typ finden Sie unter Zu Instance-Typen der letzten Generation migrieren.

So ändern Sie den Instance-Typ einer Amazon-EBS-gestützten Instance

1. (Optional) Wenn für den neuen Instance-Typ Treiber erforderlich sind, die nicht auf der vorhandenen Instance installiert sind, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance einrichten und zuerst die Treiber installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität zum Ändern des Instance-Typs.
2. [Windows-Instances] Wenn Sie Ihre Windows-Instance so konfiguriert haben, dass sie statische IP-Adressen verwendet, und Sie von einem Instance-Typ, der kein erweitertes Netzwerk unterstützt, zu einem Instance-Typ wechseln, der ein erweitertes Netzwerk unterstützt, erhalten Sie möglicherweise eine Warnung über einen potenziellen IP-Adressenkonflikt, wenn Sie erneut statische IP-Adressen konfigurieren. Sie können das verhindern, indem Sie DHCP für die Netzwerkschnittstelle der Instance aktivieren, bevor Sie den Instance-Typ ändern. Öffnen Sie in Ihrer Instanz das Network and Sharing Center, öffnen Sie die Eigenschaften von Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) für die Netzwerkschnittstelle und wählen Sie Automatisch eine

IP-Adresse beziehen aus. Ändern Sie den Instance-Typ und konfigurieren Sie die statische IP-Adresszuweisung für die Netzwerkschnittstelle neu.

3. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
4. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
5. Wählen Sie die Instance und dann Instance-Status, Instance anhalten aus. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Stop aus. Das Anhalten der Instance kann einige Minuten dauern.
6. Während die Instance noch ausgewählt ist, wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen, Instance-Typ ändern aus. Diese Option ist deaktiviert, wenn der Status der Instance nicht lautet `stopped`.
7. Gehen Sie auf der Seite Ändern des Instance-Typs wie folgt vor:

   a. Wählen Sie unter Instance-Typ den gewünschten Instance-Typ aus.

      Wenn der Instance-Typ nicht in der Liste enthalten ist, ist er nicht mit der Konfiguration Ihrer Instance kompatibel. Befolgen Sie stattdessen die nachstehenden Anweisungen: Migrieren Sie zu einem neuen Instanztyp, indem Sie eine neue EC2 Instanz starten.

   b. (Optional) Wenn der ausgewählte Instance-Typ EBS-Optimierung unterstützt, wählen Sie EBS-optimiert aus, um die EBS-Optimierung zu aktivieren oder löschen Sie EBS-optimiert, um die Optimierung zu deaktivieren.

      Wenn der ausgewählte Instance-Typ standardmäßig EBS-optimiert ist, ist die Option EBS-optimiert bereits ausgewählt und Sie können sie nicht deaktivieren.

   c. (Optional) vCPU-Optionen für den neuen Instance-Typ konfigurieren.

      Wenn Sie den Instance-Typ einer vorhandenen Instance ändern, EC2 wendet Amazon nach Möglichkeit die CPU-Optionseinstellungen der vorhandenen Instance auf die neue Instance an. Wenn der neue Instance-Typ diese Einstellungen nicht unterstützt, werden die CPU-Optionen auf Keine zurückgesetzt. Diese Option verwendet die Standardzahl von v CPUs für den neuen Instanztyp.

      Wenn der von Ihnen ausgewählte Instance-Typ die vCPU-Konfiguration unterstützt, wählen Sie im Bereich Erweiterte Details die Option CPU-Optionen angeben aus, um v CPUs für Ihren neuen Instance-Typ zu konfigurieren.

   d. Wählen Sie Ändern, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

8. Um die Instance zu starten, wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten). Es kann einige Minuten dauern, bis die Instance in den Zustand `running` übergeht. Wenn Ihre Instance nicht startet, finden Sie weitere Informationen unter Problembehandlung beim Ändern des Instance-Typs.
9. [Windows-Instanzen] Wenn auf Ihrer Instanz Windows Server 2016 oder Windows Server 2019 mit EC2 Launch v1 ausgeführt wird, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Windows-Instanz her und führen Sie das folgende EC2 PowerShell Startskript aus, um die Instanz zu konfigurieren, nachdem der Instanztyp geändert wurde.

   > **Important**
   >
   > Das Administratorkennwort wird zurückgesetzt, wenn Sie das EC2 Startskript für die Initialisierung der Instanz aktivieren. Sie können die Konfigurationsdatei bearbeiten, um das Zurücksetzen des Administratorpassworts zu deaktivieren, indem Sie es in den Einstellungen für die Initialisierungsaufgaben festlegen. Schritte zum Deaktivieren des Kennwortzurücksetzens finden Sie unter Initialisierungsaufgaben konfigurieren (EC2Launch) oder Einstellungen ändern (EC2Launch v2).

```
PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
Schedule
```

Migrieren Sie zu einem neuen Instanztyp, indem Sie eine neue EC2 Instanz starten

Sie können den Instance-Typ einer EC2 Instance nur ändern, wenn es sich um eine EBS-gestützte Instance mit einer Konfiguration handelt, die mit dem gewünschten neuen Instance-Typ kompatibel ist. Andernfalls, wenn die Konfiguration oder Ihre Instance nicht mit dem neuen Instance-Typ kompatibel ist oder es sich um eine Instance handelt, die im Instance-Speicher ist, müssen Sie eine Ersatz-Instance starten, die mit dem gewünschten Instance-Typ kompatibel ist. Weitere Informationen, wie die Kompatibilität bestimmt wird, finden Sie unter Kompatibilität zum Ändern des Instance-Typs.

Übersicht über den Migrationsprozess

- Sichern Sie die Daten Ihrer ursprünglichen Instance.
- Starten Sie eine neue Instance mit einer Konfiguration, die mit dem neuen Instance-Typ kompatibel ist, und fügen Sie alle EBS-Volumes an, die an Ihre ursprüngliche Instance angehängt waren.

- Installieren Sie Ihre Anwendung auf Ihrer neuen Instance.
- Stellen Sie alle Daten wieder her.
- Wenn Ihre ursprüngliche Instance über eine elastische IP-Adresse verfügt und Sie sicherstellen möchten, dass die Benutzer die Anwendungen auf Ihrer neuen Instance weiterhin ohne Unterbrechung verwenden können, müssen Sie die elastische IP-Adresse Ihrer neuen Instance zuordnen.

Eine Instance zu einer neuen Instance migrieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Sichern Sie alle Daten, die Sie weiter benötigen, wie folgt:
   - Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance her und kopieren Sie die Daten auf Ihren Instance-Speicher-Volumes in den persistenten Speicher.
   - Erstellen Sie Snapshots Ihrer EBS-Volumes, damit Sie neue Volumes mit denselben Daten erstellen können, oder lösen Sie die Volumes von der ursprünglichen Instance, damit Sie sie an die neue Instance anhängen können.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
4. Wählen Sie Launch Instances aus. Gehen Sie beim Konfigurieren der Instance wie folgt vor:
   a. Wählen Sie ein AMI aus, das den von Ihnen gewünschten Instance-Typ unterstützt. Beispielsweise müssen Sie ein AMI auswählen, das den Prozessortyp des neuen Instance-Typs unterstützt. Außerdem erfordern die Instances der aktuellen Generation ein HVM-AMI.
   b. Wählen Sie den neuen Instance-Typ aus, den Sie starten möchten. Wenn der gewünschte Instance-Typ nicht verfügbar ist, ist er nicht mit der Konfiguration des ausgewählten AMI kompatibel.
   c. Wenn Sie erlauben wollen, dass der gleiche Datenverkehr die neue Instance erreicht, wählen Sie die Sicherheitsgruppe aus, die der ursprünglichen Instance zugeordnet ist.
   d. Wenn Sie mit der Konfiguration Ihrer neuen Instance fertig sind, wählen Sie ein Schlüsselpaar aus und starten Sie Ihre Instance. Es kann einige Minuten dauern, bis die Instance in den Zustand `running` übergeht.
5. Wenn Sie Daten auf einem EBS-Snapshot gesichert haben, erstellen Sie aus dem Snapshot ein Volume und fügen Sie das Volume dann der neuen Instance hinzu.

Um ein EBS-Volume von der ursprünglichen Instance auf die neue Instance zu verschieben, trennen Sie das Volume von der ursprünglichen Instance und fügen Sie das Volume dann der neuen Instance hinzu.

6. Installieren Sie Ihre Anwendung und benötigte Software auf der neuen Instance.
7. Stellen Sie alle Daten wieder her, die Sie von den Instance-Speicher-Volumes der ursprünglichen Instance gesichert haben.
8. Wenn die ursprüngliche Instance über eine zugeordnete Elastic-IP-Adresse verfügt, sollten Sie sie der neuen Instance wie folgt zuordnen:
   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
   b. Wählen Sie die Elastic IP-Adresse aus, die der ursprünglichen Instance zugeordnet ist, und wählen Sie dann Aktionen, Elastic IP-Adresszuordnung aufheben aus. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Zuordnung aufheben.
   c. Wählen Sie bei noch ausgewählter Elastic IP-Adresse Aktionen, Elastic IP-Adresse zuordnen aus.
   d. Wählen Sie für Resource type (Ressourcentyp) die Option Instance aus.
   e. Wählen Sie für Instance die neue Instance aus.
   f. (Optional) Geben Sie für Private IP address (Private IP-Adresse) eine private IP-Adresse an, mit der die Elastic IP-Adresse verknüpft werden soll.
   g. Wählen Sie Associate aus.
9. (Optional) Sie können die ursprüngliche Instance beenden, wenn sie nicht länger benötigt wird. Wählen Sie die Instance aus, stellen Sie sicher, dass Sie im Begriff sind, die ursprüngliche Instance und nicht die neue Instance zu beenden (überprüfen Sie beispielsweise den Namen oder die Startzeit), und wählen Sie dann Instance-Status, Instance beenden aus.

Problembehandlung beim Ändern des Instance-Typs

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die beim Ändern des Instance-Typs auftreten können.

Die Instance startet nach dem Ändern des Instance-Typs nicht

Mögliche Ursache: Anforderungen für neuen Instance-Typ nicht erfüllt

Wenn Ihre Instance nicht startet, ist es möglich, dass eine der Anforderungen für den neuen Instance-Typ nicht erfüllt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Warum startet meine Linux-Instance nicht, nachdem ich ihren Typ geändert habe?

Mögliche Ursache: AMI unterstützt den Instance-Typ nicht

Wenn Sie die EC2 Konsole verwenden, um den Instance-Typ zu ändern, sind nur die Instance-Typen verfügbar, die vom ausgewählten AMI unterstützt werden. Wenn Sie jedoch die verwenden, AWS CLI um eine Instance zu starten, können Sie ein inkompatibles AMI und einen Instance-Typ angeben. Wenn das AMI und der Instance-Typ nicht kompatibel sind, kann die Instance nicht gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität zum Ändern des Instance-Typs.

Mögliche Ursache: Instance befindet sich in Cluster-Placement-Gruppe

Wenn sich Ihre Instance in einer Cluster-Placement-Gruppe befindet und die Instance nach dem Ändern des Instance-Typs nicht startet, versuchen Sie Folgendes:

1. Beenden Sie alle Instances in der Cluster-Placement-Gruppe.
2. Ändern Sie den Instance-Typ der betroffenen Instance.
3. Starten Sie alle Instances in der Cluster-Placement-Gruppe.

Anwendung oder Website nach Änderung des Instance-Typs nicht aus dem Internet erreichbar

Mögliche Ursache: IPv4 Die öffentliche Adresse wurde veröffentlicht

Wenn Sie den Instance-Typ ändern, müssen Sie zuerst die Instance beenden. Wenn Sie eine Instance beenden, geben wir die öffentliche IPv4 Adresse frei und geben Ihrer Instance eine neue öffentliche IPv4 Adresse.

Um die öffentliche IPv4 Adresse zwischen den Stopps und Starts der Instance beizubehalten, empfehlen wir Ihnen, eine Elastic IP-Adresse ohne zusätzliche Kosten zu verwenden, sofern Ihre Instance läuft. Weitere Informationen finden Sie unter Elastic-IP-Adressen.

Burstable Performance Instances

Viele allgemeine Workloads sind im Durchschnitt nicht ausgelastet und erfordern keine hohe anhaltende CPU-Leistung. Die folgende Grafik veranschaulicht die CPU-Auslastung für viele gängige Workloads, die Kunden heute in der AWS Cloud ausführen.



Diese low-to-moderate CPU-Auslastung führt zu einer Verschwendung von CPU-Zyklen, sodass Sie für mehr bezahlen, als Sie nutzen. Um dies zu überwinden, können Sie die kostengünstigen universellen Burstable-Instances, die T-Instances, nutzen.

Die T-Instance-Familie bietet eine Baseline-CPU-Leistung mit der Möglichkeit, jederzeit und so lange wie erforderlich über die Baseline zu springen. Die Baseline-CPU ist so definiert, dass sie die Anforderungen der meisten universellen Workloads erfüllt, einschließlich großer Mikrodienste, Webserver, kleiner und mittlerer Datenbanken, Datenprotokollierung, Code-Repositorys, virtueller Desktops, Entwicklungs- und Testumgebungen sowie Geschäfts-kritische Anwendungen. Die T-Instances bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Rechen-, Arbeitsspeicher- und Netzwerkressourcen und bieten Ihnen die kostengünstigste Möglichkeit, ein breites Spektrum an Allzweckanwendungen mit low-to-moderate CPU-Auslastung auszuführen. Sie können Ihnen im Vergleich zu M-Instances bis zu 15% an Kosten sparen und mit kleineren, wirtschaftlicheren Instance-Größen, die nur 2 V CPUs und 0,5 GiB Arbeitsspeicher bieten, zu noch

mehr Kosteneinsparungen führen. Die kleineren T-Instance-Größen wie Nano, Micro, Small und Medium eignen sich gut für Workloads, die wenig Arbeitsspeicher benötigen und keine hohe CPU-Auslastung erwarten.

> **Note**
>
> In diesem Thema wird die Burst-fähige CPU beschrieben. Informationen zu Burst-fähiger Netzwerkleistung finden Sie unter Netzwerkbandbreite der EC2 Amazon-Instance.

EC2 Burstable-Instance-Typen

Die EC2 Burstable-Instances bestehen aus den Instance-Typen T4g, T3a und T3 sowie den T2-Instance-Typen der vorherigen Generation.

Die T4G-Instance-Typen sind die neueste Generation von Burstable-Instances. Sie bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten Ihnen die niedrigsten Kosten aller Instance-Typen. EC2 Die T4G-Instance-Typen werden von ARM-basierten AWS Graviton2-Prozessoren angetrieben und bieten umfassende Ökosystemunterstützung durch Betriebssystemanbieter, unabhängige Softwareanbieter und beliebte Dienste und Anwendungen. AWS

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen den Burstable-Instance-Typen zusammen.

Typ	Beschreibung	Prozessorfamilie
Neueste Generation		
T4g	Der kostengünstigste EC2 Instance-Typ mit bis zu 40% höheren price/performance und 20% niedrigeren Kosten im Vergleich zu T3	AWS Graviton2-Prozessoren mit Arm Neoverse N1-Kernen
T3a	Kostengünstigste x86-basierte Instances mit 10 % geringere n Kosten im Vergleich zu T3-Instances	AMD-EPYC-Prozessoren der 1. Generation

Typ	Beschreibung	Prozessorfamilie
T3	Beste Spitzenleistung price/ performance für x86-Workl oads mit bis zu 30% weniger als bei T2-Instances der vorherigen Generation price/ performance	Intel Xeon Scalable (Skylake, Cascade-Lake-Prozessoren)
Vorherige Generation		
T2	Burstable-Instances der vorherigen Generation	Intel-Xeon-Prozessoren

Informationen zu Instance-Preisen und zusätzlichen Spezifikationen finden Sie unter EC2 Amazon-Preise und EC2 Amazon-Instance-Typen. Informationen zu Burst-fähiger Netzwerkleistung finden Sie unter Netzwerkbandbreite der EC2 Amazon-Instance.

Wenn Sie Ihre AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und sie weniger als 12 Monate alt ist, können Sie eine `t2.micro` Instance innerhalb bestimmter Nutzungslimits kostenlos nutzen (oder eine `t3.micro` Instance in Regionen, in denen sie nicht verfügbar `t2.micro` ist). Wenn du deine Instance-Typen AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt hast, kannst dut`3.micro`,`t3.small`,`t4g.micro`, `t4g.small` Instance-Typen 6 Monate lang verwenden oder bis dein Guthaben aufgebraucht ist. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenloses AWS-Kontingent.

Unterstützte Kaufoptionen für T-Instances

- On-Demand Instances
- Reserved Instances
- Dedicated Instances (nur T3)
- Dedicated Hosts (nur T3, nur in `standard`-Modus)
- Spot Instances

Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Abrechnungs- und Kaufoptionen von Amazon.

Inhalt

- Bewährte Methoden
- Schlüsselkonzepte und Definitionen für Instances mit Spitzenlastleistung
- Unbegrenzter Modus für Burstable Performance Instances
- Standardmodus für Instances mit Spitzenlastleistung
- Konfigurieren Sie Instances mit hoher Leistung
- CPU-Guthaben auf Instances mit Spitzenlastleistung überwachen

Bewährte Methoden

Folgen Sie diesen bewährten Methoden, um Burstable Performance Instances mit größtmöglichem Nutzen zu verwenden.

- Stellen Sie sicher, dass die gewählte Größe der Instance die Speicher-Mindestanforderungen Ihres Betriebssystems und Ihrer Anwendungen erfüllt. Betriebssysteme mit grafischen Benutzeroberflächen, die deutlich mehr Speicher und CPU-Ressourcen verbrauchen (z. B. Windows), erfordern möglicherweise eine `t3.micro`- oder eine noch größere Instance-Größe für viele Anwendungsfälle. Da die Speicher- und CPU-Anforderungen Ihrer Workload im Laufe der Zeit wachsen, haben Sie mit den T-Instances die Flexibilität, auf größere Instance-Größen desselben Instance-Typs zu skalieren oder einen anderen Instance-Typ auszuwählen.
- Aktivieren Sie AWS Compute Optimizer für Ihr Konto und überprüfen Sie die Compute-Optimizer-Empfehlungen für Ihre Workload. Compute Optimizer kann bei der Beurteilung helfen, ob Instances zur Verbesserung der Leistung vergrößert oder zur Kosteneinsparung verkleinert werden sollten. Compute Optimizer empfiehlt möglicherweise auch einen anderen Instance-Typ basierend auf Ihrem Szenario. Weitere Informationen finden Sie im AWS Compute Optimizer Benutzerhandbuch unter EC2Instanzempfehlungen anzeigen.

Schlüsselkonzepte und Definitionen für Instances mit Spitzenlastleistung

Herkömmliche EC2 Amazon-Instance-Typen bieten feste CPU-Ressourcen, während Instances mit hoher Leistung eine grundlegende CPU-Auslastung bieten und die Möglichkeit bieten, die CPU-Auslastung über dem Basisniveau zu erhöhen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur für die Basis-CPU zuzüglich einer zusätzlichen Burst-CPU-Nutzung zahlen, was zu geringeren Rechenkosten führt. Die Basisauslastung und die Steigerbarkeit werden über das CPU-Guthaben verwaltet. Burstable Performance Instances sind die einzigen Instance-Typen, die CPU-Guthaben für die CPU-Nutzung verwenden.

Jede Burstable Performance Instance erhält kontinuierlich Guthaben, wenn sie unter der CPU-Baseline bleibt, und gibt kontinuierlich Guthaben aus, wenn sie über der Baseline liegt. Die Höhe des verdienten oder ausgegebenen Guthabens hängt von der CPU-Auslastung der Instance ab:

- Wenn die CPU-Auslastung unter dem Ausgangswert liegt, sind die verdienten Guthaben höher als die ausgegebenen Guthaben.
- Wenn die CPU-Auslastung der Baseline entspricht, entsprechen die verdienten Guthaben den ausgegebenen Guthaben.
- Wenn die CPU-Auslastung höher als der Basiswert ist, sind die ausgegebenen Guthaben höher als die verdienten Guthaben

Wenn das verdiente Guthaben höher ist als das ausgegebene Guthaben, wird die Differenz als aufgelaufenes Guthaben bezeichnet, das später verwendet werden kann, um die CPU-Basisauslastung zu überschreiten. Wenn das ausgegebene Guthaben höher ist als das verdiente Guthaben, hängt das Verhalten der Instance ebenfalls vom Guthaben-Konfigurationsmodus ab – Standardmodus oder unbegrenzter Modus.

Wenn im Standardmodus das ausgegebene Guthaben höher ist als das verdiente Guthaben, verwendet die Instance das angesammelte Guthaben, um die CPU-Basisauslastung zu überschreiten. Wenn keine angesammelten Guthaben mehr vorhanden sind, sinkt die Instance allmählich auf die Baseline-CPU-Auslastung und kann nicht über die Baseline hinausgehen, bis mehr Guthaben angesammelt wird.

Wenn die Instance im unbegrenzten Modus über die Baseline-CPU-Auslastung hinausgeht, verwendet die Instance zuerst die aufgelaufenen Guthaben für das Burst. Wenn keine angesammelten Guthaben übrig sind, gibt die Instance das überschüssige Guthaben für das Burst aus. Wenn ihre CPU-Nutzung die Baseline unterschreitet, verwendet sie die verdienten CPU-Guthaben, um die zuvor verbrauchten überzähligen Guthaben wieder zurückzuzahlen. Durch die Möglichkeit, CPU-Guthaben zu sammeln, um überschüssige Credits zurückzuzahlen EC2 , kann Amazon die durchschnittliche CPU-Auslastung einer Instance über einen Zeitraum von 24 Stunden ermitteln. Wenn die durchschnittliche CPU-Auslastung über einen Zeitraum von 24 Stunden die Grundkapazität übersteigt, wird der Instance die zusätzliche Nutzung zu einer pauschalen Zusatzgebühr pro vCPU-Stunde in Rechnung gestellt.

Inhalt

- Die wichtigsten Konzepte und Definitionen
- Verdienen von CPU-Guthaben

- Erwerbsrate von CPU-Guthaben
- Limit für die Ansammlung von CPU-Guthaben
- Lebensdauer des angefallenen CPU-Guthabens
- Basisauslastung

Die wichtigsten Konzepte und Definitionen

Die folgenden Schlüsselkonzepte und Definitionen gelten für Burstable Performance Instances.

CPU-Auslastung

Die CPU-Auslastung ist der Prozentsatz der zugewiesenen EC2 Recheneinheiten, die derzeit auf der Instance verwendet werden. Diese Metrik misst den Prozentsatz der zugewiesenen CPU-Zyklen, die auf einer Instance verwendet werden. Die CloudWatch Metrik CPU-Auslastung zeigt die CPU-Auslastung pro Instanz und nicht die CPU-Auslastung pro Kern. Die Baseline-CPU-Spezifikation einer Instance basiert auch auf der CPU-Auslastung pro Instance. Informationen zur Messung der CPU-Auslastung mit dem AWS Management Console oder dem AWS CLI finden Sie unterAbrufen von Statistiken für eine bestimmte Instance.

CPU-Guthaben

Eine Einheit von vCPU-Zeit.

Beispiele:

1 CPU-Guthaben = 1 vCPU * 100 % Auslastung * 1 Minute.

1 CPU-Guthaben = 1 vCPU * 50 % Auslastung * 2 Minuten.

1 CPU-Guthaben = 2 vCPU * 25 % Auslastung * 2 Minuten.

Basisauslastung

Die Basisauslastung ist die Ebene, auf der die CPU für ein Nettoguthaben von Null genutzt werden kann, wenn die Anzahl der verdienten CPU-Guthaben mit der Anzahl der verwendeten CPU-Guthaben übereinstimmt. Die Basisauslastung wird auch als Baseline bezeichnet. Die Basisauslastung wird als Prozentsatz der vCPU-Auslastung ausgedrückt, der wie folgt berechnet wird: Basisauslastung% = (Anzahl der Credits earned/number von vCPUs) /60 Minuten.

Informationen zur Basisauslastung der einzelnen Burstable Performance Instances finden Sie in der Guthabentabelle.

Erworbenes Guthaben

Guthaben, die von einer Instance kontinuierlich gesammelt werden, wenn sie ausgeführt wird.

Anzahl der pro Stunde verdienten Credits =% Basisauslastung x Anzahl der CPUs v* 60 Minuten

Beispiel:

Ein t3.nano mit 2 V CPUs und einer Basisauslastung von 5% verdient 6 Credits pro Stunde, berechnet wie folgt:

2 v CPUs * 5% Basiswert * 60 Minuten = 6 Credits pro Stunde

Ausgelaufene oder genutzte Guthaben

Guthaben, die von einer Instance kontinuierlich genutzt werden, wenn sie ausgeführt wird.

Pro Minute ausgegebene CPU-Guthaben = Anzahl von v CPUs * CPU-Auslastung x 1 Minute

Angesammelte Guthaben

Nicht ausgegebene CPU-Guthaben, wenn eine Instance weniger Guthaben benötigt, als für die Baseline-Auslastung erforderlich ist. Mit anderen Worten, aufgelaufene Guthaben = (verdiente Guthaben – Verwendete Guthaben) unterhalb der Basislinie.

Beispiel:

Wenn ein t3.nano mit einer CPU-Auslastung von 2 % läuft, die für eine Stunde unter der Baseline von 5 % liegt, werden die aufgelaufenen Guthaben wie folgt berechnet:

Aufgelaufene CPU-Guthaben = (Verdiente Credits pro Stunde — Verwendete Credits pro Stunde) = 6 — 2 v CPUs * 2% CPU-Auslastung * 60 Minuten = 6 — 2,4 = 3,6 aufgelaufene Credits pro Stunde

Guthabenansammlungslimit

Hängt von der Instance-Größe ab, ist aber im Allgemeinen gleich der Anzahl der maximalen Guthaben, die in 24 Stunden verdient wurden.

Beispiel:

Für t3.nano, das Kreditabgrenzungslimit = 24 * 6 = 144 Guthaben

Startguthaben

Gilt nur für T2-Instances, die für den Standardmodus konfiguriert sind. Startguthaben sind eine begrenzte Anzahl von CPU-Guthaben, die einer neuen T2-Instance zugewiesen werden, damit sie beim Start im Standardmodus über die Baseline hinausgehen kann.

Überschüssiges Guthaben

Guthaben, die von einer Instance ausgegeben werden, nachdem sie ihr angesammeltes Guthaben aufgebraucht hat. Das überschüssige Guthaben ist für Burstable-Instances ausgelegt, um eine hohe Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und werden nur im unbegrenzten Modus verwendet. Das überschüssige Guthaben wird verwendet, um zu bestimmen, wie viele Guthaben von der Instance für Burst im unbegrenzten Modus verwendet wurden.

Standardmodus

Der Guthaben-Konfigurationsmodus, der es einer Instance ermöglicht, über die Baseline zu springen, indem sie Guthaben ausgibt, die sie in ihrem Guthabenstand angesammelt hat.

Unbegrenzter Modus

Guthaben-Konfigurationsmodus, der es einer Instance ermöglicht, über die Baseline zu springen, indem sie bei Bedarf eine hohe CPU-Auslastung für einen beliebigen Zeitraum aufrechterhält. Der Instance-Stundenpreis deckt alle CPU-Nutzungsspitzen automatisch ab, wenn die durchschnittliche CPU-Nutzung der Instance in einem fortlaufendem 24-Stunden-Zeitraum oder über die Lebensdauer der Instance hinweg (es gilt der jeweils kürzere Zeitraum) bei oder unterhalb der Baseline liegt. Wenn die Instance für einen längeren Zeitraum mit einer höheren CPU-Nutzung ausgeführt wird, kann sie dies für eine pauschale Zusatzgebühr pro vCPU-Stunde tun.

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Guthaben-Unterschiede zwischen den Burstable-Instance-Typen zusammengefasst.

Typ	Art der unterstützten CPU-Guthaben	Modi zur Konfiguration des Guthabens	Die Lebensdauer des aufgelaufenen CPU-Guthabens zwischen Instance- Starts und -Stopps
Neueste Generation			
T4g	Verdiente Guthaben, aufgelaufene Guthaben, ausgegebene Guthaben, überschüssige Guthaben (nur im unbegrenzten Modus)	Standard, Unbegrenzt (Standard)	7 Tage (Guthaben bleiben 7 Tage lang bestehen, nachdem eine Instance gestoppt wurde)
T3a	Verdiente Guthaben, aufgelaufene Guthaben, ausgegebene Guthaben, überschüssige Guthaben (nur im unbegrenzten Modus)	Standard, Unbegrenzt (Standard)	7 Tage (Guthaben bleiben 7 Tage lang bestehen, nachdem eine Instance gestoppt wurde)
T3	Verdiente Guthaben, aufgelaufene Guthaben, ausgegebene Guthaben, überschüssige Guthaben (nur im unbegrenzten Modus)	Standard, Unbegrenzt (Standard)	7 Tage (Guthaben bleiben 7 Tage lang bestehen, nachdem eine Instance gestoppt wurde)
Vorherige Generation			
T2	Verdiente Guthaben, aufgelaufene Guthaben, ausgegebene Guthaben,	Standard (standard), Unbegrenzt	0 Tage (Guthaben gehen verloren, wenn eine Instance stoppt)

Typ	Art der unterstützten CPU-Guthaben	Modi zur Konfiguration des Guthabens	Die Lebensdauer des aufgelaufenen CPU-Guthabens zwischen Instance- Starts und -Stopps
	Startguthaben (nur im Standardmodus), überschüssige Guthaben (nur im unbegrenzten Modus)		

> **Note**
>
> Unbegrenzter Modus wird für T3-Instances, die auf einem Dedicated Host gestartet werden, nicht unterstützt.

Verdienen von CPU-Guthaben

Jede Burstable Performance Instance erhält kontinuierlich (mit einer Auflösung in Millisekunden) einen festgelegten Satz an CPU-Guthaben pro Stunde, der von der Instance-Größe abhängt. Der Berechnungsprozess dafür, ob Guthaben angesammelt oder verbraucht wird, geschieht ebenfalls in Millisekunden. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass Sie zu viel CPU-Guthaben verbrauchen; durch eine kurzzeitige CPU-Steigerung wird nur ein Bruchteil des CPU-Guthabens verbraucht.

Wenn eine Burstable Performance Instance weniger CPU-Ressourcen verwendet, als für die Basisauslastung erforderlich ist (z. B. im Leerlauf), werden die nicht verbrauchten CPU-Guthaben dem CPU-Guthabenkonto gutgeschrieben. Benötigt eine Burstable Performance Instance eine höhere als die Basisauslastung, gibt sie die angesammelten Guthaben aus. Je mehr Guthaben sich für Ihre Burstable Performance Instance angesammelt hat, desto länger kann die Leistung über die Basisleistung hinaus gesteigert werden, wenn mehr CPU-Auslastung benötigt wird.

In der folgenden Tabelle sind die Instance-Typen mit Burstable-Performance, die Rate, mit der CPU-Guthaben pro Stunde verdient werden, die maximale Anzahl an verdienten CPU-Gutschriften, die eine Instance sammeln kann, die Anzahl von v CPUs pro Instance und die Basisauslastung als Prozentsatz eines vollen Kerns (mit einer einzelnen vCPU) aufgeführt.

Instance-Typ	Pro Stunde erworbenes CPU-Guthaben	Maximal verdiente Guthaben, die angesammelt werden können*	v *** CPUs	Basisauslastung pro vCPU
T2				
t2.nano	3	72	1	5 %
t2.micro	6	144	1	10 %
t2.small	12	288	1	20 %
t2.medium	24	576	2	20 %**
t2.large	36	864	2	30 %**
t2.xlarge	54	1 296	4	22,5 %**
t2.2xlarge	81,6	1 958,4	8	17 %**
T3				
t3.nano	6	144	2	5 %**
t3.micro	12	288	2	10 %**
t3.small	24	576	2	20 %**
t3.medium	24	576	2	20 %**
t3.large	36	864	2	30 %**
t3.xlarge	96	2 304	4	40 %**
t3.2xlarge	192	4 608	8	40 %**
T3a				
t3a.nano	6	144	2	5 %**

Instance-Typ	Pro Stunde erworbenes CPU-Guthaben	Maximal verdiente Guthaben, die angesammelt werden können*	v *** CPUs	Basisauslastung pro vCPU
t3a.micro	12	288	2	10 %**
t3a.small	24	576	2	20 %**
t3a.medium	24	576	2	20 %**
t3a.large	36	864	2	30 %**
t3a.xlarge	96	2 304	4	40 %**
t3a.2xlarge	192	4 608	8	40 %**
T4g				
t4g.nano	6	144	2	5 %**
t4g.micro	12	288	2	10 %**
t4g.small	24	576	2	20 %**
t4g.medium	24	576	2	20 %**
t4g.large	36	864	2	30 %**
t4g.xlarge	96	2 304	4	40 %**
t4g.2xlarge	192	4 608	8	40 %**

* Die Anzahl der Guthaben, die angesammelt werden können, entspricht dem Guthaben, das in einem 24-Stunden-Zeitraum verdient werden kann.

** Die prozentuale Basisauslastung in der Tabelle angegeben pro vCPU In CloudWatch wird die CPU-Auslastung pro vCPU angezeigt. Beispielsweise wird die CPU-Auslastung für eine `t3.large` Instance, die auf der Basisebene betrieben wird, in den CloudWatch CPU-Metriken mit 30% angegeben. Weitere Informationen zum Berechnen der Basisauslastung finden Sie unter Basisauslastung.

*** Jede vCPU ist ein Thread entweder eines Intel-Xeon-Kerns oder eines AMD-EPYC-Kerns, mit Ausnahme von T2- -Instances.

Erwerbsrate von CPU-Guthaben

Die Anzahl des pro Stunde erworbenen CPU-Guthabens wird anhand der Instance-Größe bestimmt. So erwirbt ein `t3.nano` z. B. sechs Guthaben pro Stunde, während ein `t3.small` 24 Guthaben pro Stunde erwirbt. Die oben stehende Tabelle listet die Guthaben-Erwerbsrate für alle Instances auf.

Limit für die Ansammlung von CPU-Guthaben

Während verdiente Guthaben für eine in Ausführung befindliche Instance nie ablaufen können, gibt es ein Limit für die Anzahl von Guthaben, die eine Instance ansammeln kann. Das Limit wird durch das CPU-Guthaben-Kontostand-Limit festgelegt. Nach Erreichen des Limits werden neu verdiente Guthaben verworfen, wie in folgendem Image angegeben. Der volle Bucket zeigt das CPU-Guthaben-Kontostand-Limit an, und der Überlauf zeigt neu verdiente Guthaben an, die das Limit überschreiten.



Das Limit für das CPU-Guthabenkonto ist von der jeweiligen Größe der jeweiligen -Instance abhängig. Beispielsweise kann eine `t3.micro`-Instance maximal 288 verdiente CPU-Guthaben auf dem CPU-Guthaben-Konto ansammeln. Die oben stehende Tabelle listet die Höchstzahl der verdienten Guthaben auf, die jede -Instance ansammeln kann.

T2-Standard-Instances verdienen zudem Startguthaben. Das Startguthaben wird dem Limit für das CPU-Guthaben-Konto nicht angerechnet. Wenn eine T2-Instance ihr Startguthaben nicht ausgegeben hat und für einen Zeitraum von 24 Stunden im Leerlauf verbleibt, während verdiente Guthaben angesammelt werden, erscheint sein CPU-Guthaben-Konto über dem Limit. Weitere Informationen finden Sie unter Startguthaben.

Für T4g-, T3a- und T3-Instances werden keine Startguthaben gutgeschrieben. Diese Instances werden standardmäßig als `unlimited` gestartet und können daher die Leistung sofort beim Start steigern, ohne dass Startguthaben erforderlich wäre. T3-Instances, die auf einem Dedicated Host standardmäßig als `standard` gestartet werden; `unlimited`-Modus wird für T3-Instances auf einem Dedicated Host nicht unterstützt.

Lebensdauer des angefallenen CPU-Guthabens

CPU-Guthaben für eine laufende Instance verfallen nicht.

Der CPU-Guthaben-Kontostand bleibt zwischen dem Anhalten und Starten einer Instance für T2 jedoch nicht erhalten. Wenn Sie eine T2-Instance anhalten, verliert die Instance alle angesammelten Guthaben.

Bei T4g, T3a und T3 bleibt das CPU-Guthaben sieben Tage lang bestehen, nachdem eine Instance beendet wurde. Danach gehen die Credits verloren. Falls Sie die Instance innerhalb von sieben Tagen starten, geht kein Guthaben verloren.

Weitere Informationen finden Sie unter `CPUCreditBalance` in der CloudWatch -Metriktabelle.

Basisauslastung

Die Basisauslastung ist die Ebene, auf der die CPU für ein Nettoguthaben von Null genutzt werden kann, wenn die Anzahl der verdienten CPU-Guthaben mit der Anzahl der verwendeten CPU-Guthaben übereinstimmt. Die Basisauslastung wird auch als Baseline bezeichnet.

Die Basisauslastung wird als Prozentsatz der vCPU-Auslastung ausgedrückt, die wie folgt berechnet wird:

```
(number of credits earned/number of vCPUs)/60 minutes = % baseline
utilization
```

Eine `t3.nano` Instance mit 2 V verdient beispielsweise 6 Credits pro StundeCPUs, was zu einer Basisauslastung von 5% führt, die wie folgt berechnet wird:

```
(6 credits earned/2 vCPUs)/60 minutes = 5% baseline utilization
```

Eine `t3.large` Instance mit 2 V CPUs verdient 36 Credits pro Stunde, was einer Basisauslastung von 30% () `(36/2)/60` entspricht.

Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für eine `t3.large` mit einer durchschnittlichen CPU-Auslastung unterhalb der Baseline.



Unbegrenzter Modus für Burstable Performance Instances

Eine als `unlimited` konfigurierte Burstable Performance Instance kann eine hohe CPU-Auslastung je nach Bedarf in jedem erforderlichen Zeitraum aufrechterhalten. Der Instance-Stundenpreis deckt alle CPU-Nutzungsspitzen automatisch ab, wenn die durchschnittliche CPU-Nutzung der Instance in einem fortlaufendem 24-Stunden-Zeitraum oder über die Lebensdauer der Instance hinweg (es gilt der jeweils kürzere Zeitraum) bei oder unterhalb der Baseline liegt.

Für eine Mehrzahl von allgemeinen Workloads bieten als `unlimited` konfigurierte Instances ausreichend Leistung ohne zusätzliche Gebühren. Wenn die Instance für einen längeren Zeitraum mit

einer höheren CPU-Nutzung ausgeführt wird, kann sie dies zu einer pauschalen Zusatzgebühr pro vCPU-Stunde tun.

Wenn Sie Ihre Instance AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und eine `t2.micro`t3.micro Oder-Instance im Rahmen des Kostenloses AWS-KontingentAngebots und im `unlimited` Modus verwenden, können Gebühren anfallen, wenn Ihre durchschnittliche Auslastung über einen fortlaufenden Zeitraum von 24 Stunden die Basisnutzung der Instance übersteigt.

T4g-, T3a- und T3-Instances werden `unlimited` standardmäßig gestartet (sofern Sie die Standardeinstellung nicht ändern). Wenn die durchschnittliche CPU-Auslastung über einen Zeitraum von 24 Stunden den Basiswert überschreitet, werden ebenso Gebühren für überschüssiges Guthaben anfallen. Wenn Sie Spot-Instances als `unlimited` starten und planen, sie sofort und für eine kurze Dauer ohne Leerlaufzeit für die Anrechnung von CPU-Guthaben zu verwenden, werden Gebühren für überschüssiges Guthaben entstehen. Wir empfehlen Ihnen, Spot-Instances im Standardmodus zu starten, um höhere Kosten zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter Für überzähliges Guthaben können Gebühren anfallen und Instances mit Spitzenlastleistung starten.

> **Note**
>
> T3-Instances, die auf einem Dedicated Host standardmäßig als `standard` gestartet werden; `unlimited`-Modus wird für T3-Instances auf einem Dedicated Host nicht unterstützt.

Inhalt

- Konzepte zum unbegrenzten Modus für Instances mit Spitzenlastleistung
  - Funktionsweise der Unlimited Burstable Performance Instances
  - Verwendung des unbegrenzten Modus im Vergleich zu einer festen CPU
  - Für überzähliges Guthaben können Gebühren anfallen
  - Kein Startguthaben für T2 Unlimited-Instances
  - Unbegrenzten Modus aktivieren
  - Was passiert mit dem Guthaben beim Wechsel zwischen unbegrenzt und Standard?
  - Überwachen der Guthabennutzung
- Unbegrenzter Modus für Instances mit Spitzenlastleistung
  - Beispiel 1: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T3 Unlimited
  - Beispiel 2: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T2 Unlimited

Konzepte zum unbegrenzten Modus für Instances mit Spitzenlastleistung

Der `unlimited`-Modus ist eine Guthabenkonfigurationsoption für Burstable Performance Instances. Er kann jederzeit für eine laufende oder angehaltene Instance aktiviert oder deaktiviert werden. Sie können diese Option auf Kontoebene pro AWS Region und pro Instance-Familie mit Burstable-Performance `unlimited` als Standardoption festlegen, sodass alle neuen Burstable-Performance-Instances im Konto mit der Standard-Kreditoption gestartet werden.

Funktionsweise der Unlimited Burstable Performance Instances

Wenn eine Burstable Performance Instance, die als `unlimited` konfiguriert ist, ihr CPU-Guthaben aufgebraucht hat, kann sie überzählige Guthaben verbrauchen, um die Leistung über die Baseline hinaus zu steigern. Wenn ihre CPU-Nutzung die Baseline unterschreitet, verwendet sie die verdienten CPU-Guthaben, um die zuvor verbrauchten überzähligen Guthaben wieder zurückzuzahlen. Durch die Möglichkeit, CPU-Guthaben zu sammeln, um überschüssige Credits zurückzuzahlen EC2 , kann Amazon die durchschnittliche CPU-Auslastung einer Instance über einen Zeitraum von 24 Stunden ermitteln. Wenn die durchschnittliche CPU-Auslastung über einen Zeitraum von 24 Stunden die Grundkapazität übersteigt, wird der Instance die zusätzliche Nutzung zu einer pauschalen Zusatzgebühr pro vCPU-Stunde in Rechnung gestellt.

Das folgende Diagramm zeigt die CPU-Nutzung einer `t3.large`. Die CPU-Basisnutzung für eine `t3.large` ist 30 %. Wenn die Instance über einen Zeitraum von 24 Stunden mit einer CPU-Basisnutzung von durchschnittlich 30 % oder weniger ausgeführt wird, fallen keine zusätzlichen Gebühren an, da die Kosten bereits vom Stundenpreis der Instance abgedeckt werden. Wenn die Instance über einen Zeitraum von 24 Stunden jedoch mit einer CPU-Basisnutzung von durchschnittlich 40 % ausgeführt wird (siehe Diagramm), wird der Instance die zusätzliche CPU-Auslastung von 10 % zu einer pauschalen Zusatzgebühr pro vCPU-Stunde in Rechnung gestellt.



Weitere Informationen zur Basisauslastung pro vCPU für jeden Instance-Typ und dazu, wie viel Guthaben jeder Instance-Typ erwirbt, finden Sie in der Guthabentabelle.

Verwendung des unbegrenzten Modus im Vergleich zu einer festen CPU

Bei der Entscheidung, ob eine Burstable Performance Instances im `unlimited`-Modus, wie eine T3 oder eine Instance mit fester Leistung, wie eine M5, verwendet werden soll, müssen Sie den Break Even der CPU-Auslastung bestimmen. Der Break Even der CPU-Nutzung für eine Burstable Performance Instance ist der Punkt, an dem eine Burstable Performance Instance genauso günstig ist wie eine Instance mit fester Leistung. Anhand des Break Even der CPU-Nutzung können Sie Folgendes bestimmen:

- Wenn die durchschnittliche CPU-Nutzung in einem Zeitraum von 24 Stunden beim oder unterhalb des Break Even der CPU-Nutzung liegt, verwenden Sie eine Burstable Performance Instance im `unlimited`-Modus, sodass Sie vom niedrigeren Preis einer Burstable Performance Instance profitieren können, während Sie die gleiche Leistung wie bei einer Instance mit fester Leistung erhalten.
- Wenn die durchschnittliche CPU-Nutzung über einen Zeitraum von 24 Stunden oberhalb des Break Even der CPU-Nutzung liegt, kostet die Burstable Performance Instance mehr als die Instance mit fester Leistung gleicher Größe. Wenn eine T3-Instance kontinuierlich Spitzen bei 100 % CPU erreicht, zahlen etwa 1,5 Mal mehr als für eine M5-Instance der gleichen Größe.

Das folgende Diagramm zeigt den Break Even-CPU-Nutzungspunkt, an dem eine `t3.large` gleich viel kostet wie eine `m5.large`. Der Break Even-CPU-Nutzungspunkt für eine `t3.large` ist 42,5 %.

Wenn die durchschnittliche CPU-Nutzung bei 42,5 % liegt, kostet das Ausführen von `t3.large` und `m5.large` das Gleiche, und es ist teurer, wenn die durchschnittliche CPU-Nutzung über 42,5 % liegt. Wenn der Workload weniger als die durchschnittliche CPU-Nutzung von 42,5 % erfordert, können Sie vom niedrigeren Preis der `t3.large` profitieren, während Sie die gleiche Leistung wie bei einer `m5.large` erhalten.



In der folgenden Tabelle wird gezeigt, wie Sie den Schwellenwert für den Break Even der CPU-Nutzung berechnen, sodass Sie bestimmen können, wann es weniger teuer ist, eine Burstable Performance Instance im `unlimited`-Modus oder eine Instance mit fester Leistung zu verwenden. Die Spalten in der Tabelle sind von A bis K gekennzeichnet.

Instance-Typ	v CPUs	T3 Preis*/ Stunde	M5 Preis*/ Stunde	Preisunterschied	T3-Basisauslastung pro vCPU (%)	Gebühr pro vCPU-Stunde für überzählige Guthaben	Gebühr pro vCPU-Minute	Zusätzliche verfügbare Steigerungsminuten pro vCPU	Zusätzliche CPU % verfügbar	Break Even CPU %
A	B	C	D	E = D - C	F	G	H = G / 60	I = E/H	J = (I / 60) / B	K = F + J
t3.large	2	0,0835 US	0,096 US	0,0125 US	30 %	0.05 USD	0,000833 U	15	12,5%	42,5 %

* Preis basiert auf us-east-1 und Linux OS.

Die Tabelle bietet die folgenden Informationen:

- Spalte A zeigt den Instance-Typ `t3.large`.
- Spalte B zeigt die Anzahl von v CPUs für`t3.large`.
- Spalte C zeigt den Preis einer `t3.large` pro Stunde.
- Spalte D zeigt den Preis einer `m5.large` pro Stunde.
- Spalte E zeigt den Preisunterschied zwischen der `t3.large` und der `m5.large`.
- Spalte F zeigt die Basisauslastung pro vCPU der `t3.large`, d. h. 30 %. Auf Baseline-Stufe deckt der Stundenpreis der Instance die Kosten der CPU-Nutzung ab.
- Spalte G zeigt die pauschale Zusatzgebühr pro vCPU-Stunde, die einer Instance in Rechnung gestellt wird, wenn sie ihre CPU-Nutzung auf 100 % steigert, nachdem sie ihr verdientes Guthaben aufgebraucht hat.
- Spalte H zeigt die pauschale Zusatzgebühr pro vCPU-Minute, die einer Instance in Rechnung gestellt wird, wenn sie ihre CPU-Nutzung auf 100 % steigert, nachdem sie ihr verdientes Guthaben aufgebraucht hat.
- Spalte I zeigt die Anzahl der zusätzlichen Minuten, die die `t3.large` pro Stunde bei 100 % CPU steigern kann, während der gleiche Preis pro Stunde wie bei einer `m5.large` bezahlt wird.
- Spalte J zeigt die zusätzliche CPU-Nutzung (in %) oberhalb der Baseline, die die Instance steigern kann, während der gleiche Preis pro Stunde wie bei einer `m5.large` bezahlt wird.
- Spalte K zeigt den Break Even der CPU-Nutzung (in %), den die `t3.large` steigern kann, ohne mehr zu bezahlen als bei der `m5.large`. Bei allem, was darüber hinausgeht, kostet die `t3.large` mehr als die `m5.large`.

Die folgende Tabelle zeigt den Break Even der CPU-Nutzung (in %) für T3-Instance-Typen im Vergleich zu M5-Instance-Typen ähnlicher Größe.

T3-Instance-Typ	Break Even der CPU-Nutzung (in %) für T3 im Vergleich zu M5
`t3.large`	42,5%

T3-Instance-Typ	Break Even der CPU-Nutzung (in %) für T3 im Vergleich zu M5
`t3.xlarge`	52,5 %
`t3.2xlarge`	52,5 %

Für überzähliges Guthaben können Gebühren anfallen

Wenn die durchschnittliche CPU-Nutzung einer Instance bei oder unterhalb der Baseline liegt, werden für die Instance keine zusätzlichen Gebühren erhoben. Da eine Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum eine Höchstzahl von Guthaben verdient (eine `t3.micro`-Instance kann z. B. in einem 24-Stunden-Zeitraum eine Höchstzahl von 288 Guthaben verdienen), kann sie überzählige Guthaben bis zu dieser Höchstzahl verbrauchen, ohne dass diese sofort in Rechnung gestellt werden.

Wenn die CPU-Nutzung jedoch oberhalb der Baseline verbleibt, kann die Instance nicht genügend Guthaben verdienen, um die verbrauchten überzähligen Guthaben zurückzuzahlen. Die überzähligen Guthaben, die nicht zurückgezahlt werden, werden zu einer pauschalen Zusatzgebühr pro vCPU-Stunde in Rechnung gestellt. Informationen zum Tarif finden Sie unter Preise für unbegrenzten T2/T3/T4g-Modus.

Überzählige Guthaben, die zuvor ausgegeben wurden, werden in Rechnung gestellt, wenn einer der folgenden Fälle auftritt:

- Die ausgegebenen überzähligen Guthaben überschreiten die maximale Anzahl an Guthaben, die die Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum verdienen kann. Über das Maximum hinaus ausgegebene überzählige Guthaben werden am Ende der Stunde abgerechnet.
- Die Instance wird angehalten oder beendet.
- Die Instance wird von `unlimited` in `standard` geändert.

Ausgegebene überschüssige Kredite werden anhand der CloudWatch Metrik erfasst`CPUSurplusCreditBalance`. Überschüssige Gutschriften, die in Rechnung gestellt werden, werden anhand der CloudWatch Kennzahl erfasst`CPUSurplusCreditsCharged`. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche CloudWatch Metriken für Burstable-Performance-Instances.

Kein Startguthaben für T2 Unlimited-Instances

T2-Standard-Instances erhalten Startguthaben, T2 Unlimited-Instances erhalten jedoch keines. Bei einer T2 Unlimited-Instance kann die Leistung jederzeit ohne zusätzliche Gebühren über die Basisleistung hinaus gesteigert werden, solange ihre durchschnittliche CPU-Nutzung in einem fortlaufendem 24-Stunden-Zeitraum oder über die Lebensdauer der Instance hinweg (es gilt der jeweils kürzere Zeitraum) bei oder unterhalb der Baseline liegt. Daher benötigen T2 Unlimited-Instances keine Startguthaben, um sofort nach dem Start eine hohe Leistung zu erzielen.

Wenn eine T2-Instance von `standard` in `unlimited` geändert wird, werden alle angesammelten Startguthaben vom `CPUCreditBalance` entfernt, bevor der verbleibende `CPUCreditBalance` übertragen wird.

T4g-, T3a- und T3-Instances erhalten niemals Startguthaben, da sie standardmäßig im Modus Unlimited gestartet werden und daher beim Start sofort platzen können. Die Kreditkonfiguration im Unlimited-Modus ermöglicht es T4g-, T3a- und T3-Instances, so viel CPU wie nötig zu verwenden, um über den Basiswert hinauszugehen, und zwar so lange wie nötig.

Unbegrenzten Modus aktivieren

Sie können für eine laufende oder angehaltene Instance jederzeit von `unlimited` zu `standard` und von `standard` zu `unlimited` wechseln. Weitere Informationen erhalten Sie unter Konfigurieren Sie die Kreditspezifikation beim Start und Verwaltet die Kreditspezifikation einer Burstable-Performance-Instance.

Sie können die Kreditoption auf Kontoebene pro AWS Region und pro Instance-Familie mit hoher Leistung `unlimited` als Standardoption festlegen, sodass alle neuen Burstable-Performance-Instances im Konto mit der Standard-Kreditoption gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltet die Standard-Kreditspezifikation für ein Konto.

Sie können überprüfen, ob Ihre Burstable-Performance-Instance als konfiguriert ist `unlimited` oder `standard` mithilfe der EC2 Amazon-Konsole oder der AWS CLI. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Instances mit hoher Leistung.

Was passiert mit dem Guthaben beim Wechsel zwischen unbegrenzt und Standard?

`CPUCreditBalance`ist eine CloudWatch Metrik, die die Anzahl der von einer Instance aufgelaufenen Credits erfasst. `CPUSurplusCreditBalance`ist eine CloudWatch Metrik, die die Anzahl der überschüssigen Credits erfasst, die von einer Instance ausgegeben wurden.

Wenn Sie eine als `unlimited` konfigurierte Instance in `standard` ändern, passiert Folgendes:

- Der `CPUCreditBalance`-Wert bleibt unverändert und wird übertragen.
- Der `CPUSurplusCreditBalance`-Wert wird sofort in Rechnung gestellt.

Wenn eine `standard`-Instance in `unlimited` geändert wird, passiert Folgendes:

- Der `CPUCreditBalance`-Wert, der das angesammelte verdiente Guthaben enthält, wird übertragen.
- Für T2 Standard-Instances werden alle Startguthaben vom `CPUCreditBalance`-Wert entfernt, und der verbleibende `CPUCreditBalance`-Wert mit angesammelten verdienten Guthaben wird übertragen.

Überwachen der Guthabennutzung

Um zu sehen, ob Ihre Instance mehr Credits ausgibt, als der Basiswert vorsieht, können Sie die Nutzung anhand von CloudWatch Metriken verfolgen und stündliche Alarme einrichten, um über die Nutzung des Guthabens informiert zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter CPU-Guthaben auf Instances mit Spitzenlastleistung überwachen.

Unbegrenzter Modus für Instances mit Spitzenlastleistung

In den folgenden Beispielen wird die Guthabennutzung für Instances erläutert, die als `unlimited` konfiguriert sind.

Beispiele

- Beispiel 1: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T3 Unlimited
- Beispiel 2: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T2 Unlimited

Beispiel 1: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T3 Unlimited

Dieses Beispiel veranschaulicht die CPU-Auslastung einer als `t3.nano` gestarteten `unlimited`-Instance und die Verwendung von verdienten und überzähligen Guthaben zur Aufrechterhaltung der CPU-Auslastung.

Eine `t3.nano`-Instance verdient 144 CPU-Guthaben in einem rollierenden 24-Stunden-Zeitraum, mit denen sie 144 Minuten an vCPU-Nutzung einlösen kann. Wenn ihr CPU-Guthabenguthaben aufgebraucht ist (dargestellt durch die CloudWatch Metrik`CPUCreditBalance`), kann sie überschüssige CPU-Guthaben — die sie noch nicht verdient hat — ausgeben, um sie so lange zu nutzen, wie sie benötigt. Da eine `t3.nano`-Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum eine Höchstzahl

von 144 Guthaben verdient, kann sie überzählige Guthaben bis zu dieser Höchstzahl verbrauchen, ohne dass diese sofort in Rechnung gestellt werden. Wenn sie mehr als 144 CPU-Guthaben verbraucht, wird ihr am Ende der Stunde die Differenz in Rechnung gestellt.

Das Beispiel soll anhand der folgenden Kurve veranschaulichen, wie eine Instance ihre Leistung sogar nach Verbrauch ihres `CPUCreditBalance` mithilfe überzähliger Guthaben steigern kann. Der folgende Workflow bezieht sich auf die nummerierten Endpunkte in der Kurve:

P1 – Bei 0 Stunden auf dem Graphen wird die Instance als `unlimited` gestartet und beginnt sofort, Guthaben zu verdienen. Die Instance bleibt ab dem Zeitpunkt, an dem sie gestartet wird, ungenutzt – die CPU-Auslastung beträgt 0 % – und es werden keine Guthabenpunkte ausgegeben. Alle nicht verbrauchten Guthabenpunkt werden im Guthaben gesammelt. Die ersten 24 Stunden liegt die `CPUCreditUsage` bei 0 und der `CPUCreditBalance`-Wert erreicht den Höchstwert von 144.

P2 – In den nächsten 12 Stunden liegt die CPU-Nutzung bei 2,5 %, was unter der Baseline von 5 % liegt. Die Instance verdient mehr Guthaben, als sie verbraucht, `CPUCreditBalance`-Wert kann allerdings den Höchstwert von 144 Guthaben nicht übersteigen.

P3 – In den nächsten 24 Stunden liegt die CPU-Nutzung bei 7 % (über der Baseline), wodurch 57,6 Guthaben benötigt werden. Die Instance benötigt mehr Guthaben, als sie verdient, und der `CPUCreditBalance`-Wert wird auf 86,4 Guthaben reduziert.

P4 – In den nächsten 12 Stunden sinkt die CPU-Nutzung auf 2.5 % (unter der Baseline), wodurch 36 Guthaben benötigt werden. In dieser Zeit verdient die Instance 72 Guthaben. Die Instance verdient mehr Guthaben, als sie verbraucht, und der `CPUCreditBalance`-Wert steigt auf 122 Guthaben.

P5 – In den nächsten 5 Stunden steigert die Instance ihre CPU-Nutzung auf 100 % und verbraucht insgesamt 570 Guthaben, um die Laststeigerung aufrechtzuerhalten. Nach etwa einer Stunde hat die Instance ihr gesamtes `CPUCreditBalance`-Guthaben in Höhe von 122 aufgebraucht und benötigt überzähliges Guthaben, um die hohe CPU-Auslastung aufrechtzuerhalten. Dafür fallen 448 überzählige Guthaben in diesem Zeitraum an (570-122=448). Wenn der `CPUSurplusCreditBalance`-Wert 144 CPU-Guthaben erreicht (der Höchstwert, den eine `t3.nano`-Instance im Zeitraum von 24 Stunden verdienen kann), können keine überzähligen Guthaben, die danach verbraucht werden, durch verdiente Guthaben verrechnet werden. Für die danach verbrauchten überzähligen Guthaben in Summe von 304 Guthaben (448-144=304) fällt eine geringfügige zusätzliche Gebühr am Ende des Zeitraums in Höhe von 304 Guthaben an.

P6 – In den nächsten 13 Stunden liegt die CPU-Nutzung bei 5 % (Baseline). Die Instance verdient so viele Guthaben, wie sie ausgibt, ohne Überschuss zu Bezahlen des `CPUSurplusCreditBalance`. Der `CPUSurplusCreditBalance`-Wert verbleibt bei 144 Guthaben.

P7 – Für die letzten 24 Stunden in diesem Beispiel bleibt die Instance im Leerlauf und die CPU-Nutzung beträgt 0 %. Während dieser Zeit verdient die Instance 144 Guthaben, die zum Bezahlen des `CPUSurplusCreditBalance` verwendet werden.



Beispiel 2: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T2 Unlimited

Dieses Beispiel veranschaulicht die CPU-Auslastung einer als `t2.nano` gestarteten `unlimited`-Instance und die Verwendung von verdienten und überzähligen Guthaben zur Aufrechterhaltung der CPU-Auslastung.

Eine `t2.nano`-Instance verdient 72 CPU-Guthaben in einem rollierenden 24-Stunden-Zeitraum, mit denen sie 72 Minuten an vCPU-Nutzung einlösen kann. Wenn das CPU-Guthaben aufgebraucht ist (dargestellt durch die CloudWatch Metrik`CPUCreditBalance`), kann es überschüssige CPU-Guthaben — die es noch nicht verdient hat — ausgeben, um es so lange wie nötig zu nutzen. Da eine `t2.nano`-Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum eine Höchstzahl von 72 Guthaben verdient, kann sie überzählige Guthaben bis zu dieser Höchstzahl verbrauchen, ohne dass diese sofort in Rechnung gestellt werden. Wenn sie mehr als 72 CPU-Guthaben verbraucht, wird ihr am Ende der Stunde die Differenz in Rechnung gestellt.

Das Beispiel soll anhand der folgenden Kurve veranschaulichen, wie eine Instance ihre Leistung sogar nach Verbrauch ihres `CPUCreditBalance` mithilfe überzähliger Guthaben steigern kann. Es wird davon ausgegangen, dass die Instance am Anfang des Zeitstrahls im Graphen die Höchstzahl des Guthabens verdient hat, die sie in 24 Stunden verdienen kann. Der folgende Workflow bezieht sich auf die nummerierten Endpunkte in der Kurve:

1 – In den ersten 10 Minuten beläuft sich `CPUCreditUsage` auf 0, und der `CPUCreditBalance`-Wert befindet sich weiterhin bei der Höchstzahl 72.

2 – Um 23.40 Uhr verbraucht die Instance mit zunehmender CPU-Nutzung CPU-Guthaben, und der `CPUCreditBalance`-Wert verringert sich.

3 – Gegen 00:47 Uhr hat die Instance ihr gesamtes `CPUCreditBalance` aufgebraucht und verbraucht nun überzählige Guthaben, um die hohe CPU-Auslastung aufrechtzuhalten.

4 – Überzählige Guthaben werden bis um 01.55 Uhr verwendet. Zu diesem Zeitpunkt erreicht der `CPUSurplusCreditBalance`-Wert 72 CPU-Guthaben. Dies entspricht der Höchstzahl, die eine `t2.nano`-Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum verdienen kann. Alle danach verwendeten überzähligen Guthaben können innerhalb des 24-Stunden-Zeitraums nicht durch verdiente Guthaben ausgeglichen werden. Dies führt zu einer geringen zusätzlichen Gebühr am Ende der Stunde.

5 – Die Instance verwendet fortgesetzt überzählige Guthaben bis gegen 02.20 Uhr. Jetzt fällt die CPU-Nutzung unter die Baseline, und die Instance beginnt, 3 Guthaben pro Stunde (oder 0,25 Guthaben pro 5 Minuten) zu verdienen, die sie verwendet, um den `CPUSurplusCreditBalance` zurückzuzahlen. Nachdem der `CPUSurplusCreditBalance`-Wert auf 0 verringert wurde, beginnt die Instance, mit 0,25 Guthaben pro 5 Minuten, verdiente Guthaben in `CPUCreditBalance` anzusammeln.



Berechnung der Rechnung (Linux-Instance)

Überzählige Guthaben kosten 0,05 USD je vCPU-Stunde. Die Instance verbrauchte zwischen 01.55 Uhr und 02.20 Uhr ca. 25 überzählige Guthaben. Dies entspricht 0,42 vCPU-Stunden. Die zusätzlichen Kosten für diese Instance betragen 0,42 vCPU-Stunden x 0,05 USD/vCPU-Stunde = 0,021 USD, gerundet auf 0,02 USD. Hier ist die Abrechnung am Monatsende für diese T2 Unlimited-Instance:

Amazon Elastic Compute Cloud running Linux/UNIX		
$0.0058 per On Demand Linux t2.nano Instance Hour	720.000 Hrs	$4.18

Amazon Elastic Compute Cloud T2 CPU Credits		
$0.05 per vCPU-Hour of T2 CPU credits	0.420 vCPU-Hours	$0.02

Berechnung der Rechnung (Windows-Instance)

Überzählige Guthaben kosten 0,096 USD je vCPU-Stunde. Die Instance verbrauchte zwischen 01.55 Uhr und 02.20 Uhr ca. 25 überzählige Guthaben. Dies entspricht 0,42 vCPU-Stunden. Die zusätzlichen Kosten für diese Instance betragen 0,42 vCPU-Stunden x 0,096 USD/vCPU-Stunde = 0,04032 USD, gerundet auf 0,04 USD. Hier ist die Abrechnung am Monatsende für diese T2 Unlimited-Instance:

Amazon Elastic Compute Cloud running Windows		
$0.0081 per On Demand Windows t2.nano Instance Hour	720.000 Hrs	$5.83

Amazon Elastic Compute Cloud T2 CPU Credits		
$0.096 per vCPU-Hour of T2 CPU credits	0.420 vCPU-Hours	$0.04

Sie können Gebührenlimit-Warnungen einrichten, damit Sie jede Stunde über anfallende Gebühren benachrichtigt werden und ggf. Maßnahmen ergreifen können.

Standardmodus für Instances mit Spitzenlastleistung

Eine als `standard` konfigurierte Burstable Performance Instance ist für Workloads mit durchschnittlicher CPU-Auslastung geeignet, die dauerhaft unter der CPU-Basisauslastung der Instance liegt. Um die Basisleistung zu übersteigen, gibt die Instance Guthaben aus, die sie in ihrem CPU-Guthaben-Konto angesammelt hat. Wenn die Instance nicht mehr viele angesammelte Guthaben aufweist, wird die CPU-Auslastung schrittweise auf die Basisebene reduziert, sodass

bei der Instance kein starker Leistungsrückgang auftritt, wenn ihr angesammelter CPU-Guthaben-Kontostand aufgebraucht ist. Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselkonzepte und Definitionen für Instances mit Spitzenlastleistung.

Inhalt

- Standardmodus-Konzepte für Instances mit Spitzenlastleistung
  - Funktionsweise der Standard-Instances mit Spitzenlastleistung
  - Startguthaben
  - Startguthaben-Limits
  - Unterschiede zwischen Startguthaben und erworbenem Guthaben
- Beispiele für den Standardmodus für Instances mit Spitzenlastleistung
  - Beispiel 1: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T3 Standard
  - Beispiel 2: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T2 Standard
    - Zeitraum 1: 1–24 Stunden
    - Zeitraum 2: 25–36 Stunden
    - Zeitraum 3: 37–61 Stunden
    - Zeitraum 4: 62–72 Stunden
    - Zeitraum 5: 73–75 Stunden
    - Zeitraum 6: 76–90 Stunden
    - Zeitraum 7: 91–96 Stunden

Standardmodus-Konzepte für Instances mit Spitzenlastleistung

Der `standard`-Modus ist eine Konfigurationsoption für Instances mit Spitzenleistung. Er kann jederzeit für eine laufende oder angehaltene Instance aktiviert oder deaktiviert werden. Sie können die Kreditoption auf Kontoebene pro AWS Region und pro Instance-Familie mit hoher Leistung `standard` als Standardoption festlegen, sodass alle neuen Burstable-Performance-Instances im Konto mit der Standard-Kreditoption gestartet werden.

Funktionsweise der Standard-Instances mit Spitzenlastleistung

Wenn sich eine Burstable Performance Instance, die als `standard` konfiguriert ist, in einem Ausführungsstatus befindet, verdient sie kontinuierlich (mit einer Auflösung in Millisekunden) einen festgelegten Satz an verdientem Guthaben pro Stunde. Wenn eine T2-Standard-Instance beendet wird, verliert sie das gesamte angefallene Guthaben, und das Guthabenkonto wird auf Null

zurückgesetzt. Wenn sie erneut gestartet wird, erhält sie einen neuen Satz an Startguthaben, und beginnt mit dem Sammeln von verdientem Guthaben. Bei T4g-, T3a- und T3-Standard-Instances bleibt das CPU-Guthaben sieben Tage lang bestehen, nachdem die Instance beendet wurde. Danach gehen die Credits verloren. Falls Sie die Instance innerhalb von sieben Tagen starten, geht kein Guthaben verloren.

T2-Standard-Instances erhalten zwei Arten von CPU-Guthaben: erworbenes Guthaben und Startguthaben. Wenn sich eine T2 Standard-Instance in einem Ausführungsstatus befindet, verdient sie kontinuierlich (mit einer Auflösung in Millisekunden) einen festgelegten Satz an verdientem Guthaben pro Stunde. Beim Start hat sie noch kein Guthaben für eine gute Startuperfahrung verdient; daher erhält sie für einen gute Startuperfahrung Startguthaben, das sie zuerst ausgibt, während verdientes Guthaben gesammelt wird.

T4g-, T3a- und T3-Instances erhalten kein Startguthaben, da sie den Unlimited-Modus unterstützen. Die Kreditkonfiguration im Unlimited-Modus ermöglicht es T4g-, T3a- und T3-Instances, so viel CPU wie nötig zu verwenden, um über den Basiswert hinauszugehen, und zwar so lange wie nötig.

Startguthaben

T2 Standard-Instances erhalten 30 Startguthaben pro vCPU beim Start oder Start, und T1 Standard-Instances erhalten 15 Startguthaben. Beispielsweise hat eine `t2.micro` Instance eine vCPU und erhält 30 Startguthaben, während eine `t2.xlarge` Instance vier V hat CPUs und 120 Startguthaben erhält. Das Startguthaben wurde für eine gute Startuperfahrung entwickelt, um die Steigerung der Leistung von Instances unmittelbar nach dem Start zu ermöglichen, bevor sie verdientes Guthaben angesammelt haben.

Das Startguthaben wird vor dem verdienten Guthaben verwendet. Nicht ausgegebenes Startguthaben wird auf dem CPU-Guthaben-Konto angesammelt, zählt aber nicht zum Limit für das CPU-Guthaben-Konto. Eine `t2.micro`-Instance hat beispielsweise ein Limit von 144 verdienten Guthaben für das CPU-Guthaben-Konto. Wenn sie gestartet und dann 24 Stunden lang nicht genutzt wird, erreicht ihr CPU-Guthaben-Kontostand den Wert 174 (30 Startguthaben + 144 verdiente Guthaben), womit das Limit überschritten ist. Nachdem die Instance jedoch die 30 Startguthaben verbraucht hat, darf der Guthaben-Kontostand 144 nicht überschreiten. Weitere Informationen zum Limit für das CPU-Guthaben-Konto für jede Instance-Größe finden Sie in der Guthabentabelle.

In der folgenden Tabelle sind die anfängliche CPU-Guthabenzuweisung aufgeführt, die beim Start oder Start erhalten wurde, sowie die Anzahl von V. CPUs

Instance-Typ	Startguthaben	v CPUs
t1.micro	15	1
t2.nano	30	1
t2.micro	30	1
t2.small	30	1
t2.medium	60	2
t2.large	60	2
t2.xlarge	120	4
t2.2xlarge	240	8

Startguthaben-Limits

Die Häufigkeit, mit der T2-Standard-Instances Startguthaben erhalten können, ist eingeschränkt. Das Standardlimit liegt bei 100 Startvorgängen aller T2-Standard-Instances zusammengenommen pro Konto, pro Region und pro rollierendem 24-Stunden-Zeitraum. Das Limit wird beispielsweise erreicht, wenn eine Instance innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums 100-mal angehalten und gestartet wird oder wenn 100 Instances innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums gestartet werden oder andere Kombinationen erfolgen, die 100 Starts entsprechen. Neue Konten weisen möglicherweise ein geringeres Limit auf, welches sich basierend auf Ihrer Nutzung im Laufe der Zeit erhöht.

> **Tip**
>
> Um sicherzustellen, dass Ihre Workloads immer die erforderliche Leistung erhalten, wechseln Sie zu Unbegrenzter Modus für Burstable Performance Instances oder erwägen die Verwendung einer größeren Instance-Größe.

Unterschiede zwischen Startguthaben und erworbenem Guthaben

Die folgende Tabelle führt die Unterschiede zwischen Startguthaben und erworbenem Guthaben auf.

	Startguthaben	Erworbenes Guthaben
Erwerbsrate von Guthaben	T2-Standard-Instances erhalten beim Start ein Startguthaben von 30 pro vCPU. Wenn eine T2-Instance von `unlimited` in `standard` geändert wird, erhält es beim Wechsel keine Startguthaben.	Jede T2-Instance erhält kontinuierlich (mit einer Auflösung in Millisekunden) einen festgelegten Satz an CPU-Guthaben pro Stunde, der von der Instance-Größe abhängt. Weitere Informationen zur Anzahl des CPU-Guthabens, das für jede Instance-Größe erworben wurde, finden Sie in der Guthabentabelle.
Erwerbslimit von Guthaben	Das Limit für den Erhalt von Startguthaben liegt bei 100 Startvorgängen aller T2-Standard-Instances zusammengenommen pro Konto, pro Region und pro rollierendem 24-Stunden-Zeitraum. Neue Konten weisen möglicherweise ein geringeres Limit auf, welches sich basierend auf Ihrer Nutzung im Laufe der Zeit erhöht.	Eine T2-Instance kann nicht mehr Guthaben ansammeln, als durch das Limit für das CPU-Guthaben-Konto zugelassen. Wenn das CPU-Guthaben-Konto sein Limit erreicht hat, werden alle Guthaben, die nach dem Erreichen des Limits verdient wurden, verworfen. Das Startguthaben wird dem Limit nicht angerechnet. Weitere Informationen zum Limit für das CPU-Guthaben-Konto für jede T2-Instance-Größe finden Sie in der Guthabentabelle.
Verwendung des Guthabens	Das Startguthaben wird vor dem verdienten Guthaben verwendet.	Verdientes Guthaben wird erst verwendet, nachdem das gesamte Startguthaben verbraucht wurde.
Ablauf des Guthabens	Wenn eine T2 Standard-Instance ausgeführt wird, verfällt das Startguthaben nicht. Wenn eine T2 Standard-Instance angehalten oder auf T2 Unlimited umgestellt wird, gehen alle Startguthaben verloren.	Wenn eine T2-Instance ausgeführt wird, verfällt das angesammelte verdiente Guthaben nicht. Wenn die T2-Instance beendet wird, geht das gesamte angesammelte verdiente Guthaben verloren.

Die Gesamtanzahl der angesammelten Startguthaben und der angesammelten verdienten Guthaben wird von der CloudWatch -Metrik `CPUCreditBalance` verfolgt. Weitere Informationen finden Sie unter `CPUCreditBalance` in der CloudWatch -Metriktabelle.

Beispiele für den Standardmodus für Instances mit Spitzenlastleistung

In den folgenden Beispielen wird die Guthabennutzung für Instances erläutert, die als `standard` konfiguriert sind.

Beispiele

- Beispiel 1: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T3 Standard
- Beispiel 2: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T2 Standard

Beispiel 1: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T3 Standard

In diesem Beispiel sehen Sie, wie eine als `t3.nano` gestartete `standard`-Instance earned-Guthaben verdient, sammelt und ausgibt. Der Guthaben-Kontostand zeigt die angesammelten earned-Guthaben an.

Eine ausgeführte `t3.nano`-Instance verdient alle 24 Stunden 144 Guthaben. Das Limit für den Guthaben-Kontostand beträgt 144 verdiente Guthaben. Nachdem das Limit erreicht ist, werden alle neu verdienten Guthabenpunkte verworfen. Weitere Informationen zur Anzahl des Guthabens, das sich verdienen und ansammeln lässt, finden Sie in der Guthabentabelle.

Sie können eine T3-Standard-Instance starten und sofort verwenden. Oder Sie können eine T3 Standard-Instance starten und sie für einige Tage inaktiv lassen, bevor Sie Anwendungen darauf ausführen. Ob eine Instance genutzt wird oder ungenutzt bleibt, entscheidet darüber, ob Punkte ausgegeben oder angesammelt werden. Falls eine Instance nach ihrem Start 24 Stunden lang im Leerlauf verbleibt, erreicht der Guthaben-Kontostand sein Limit, die maximale Anzahl verdienter Guthaben, die angesammelt werden kann.

Dieses Beispiel beschreibt eine Instance, die nach dem Start 24 Stunden lang untätig bleibt, und führt Sie durch sieben Zeitabschnitte über einen Zeitraum von 96 Stunden, wobei die Rate, mit der Punkte für das Guthaben verdient, aufgelaufen, ausgegeben und verworfen werden, und der Wert des Guthabens am Ende jeder Zeitraum angezeigt werden.

Der folgende Workflow bezieht sich auf die nummerierten Endpunkte in der Kurve:

P1 – Bei 0 Stunden auf dem Graphen wird die Instance als `standard` gestartet und beginnt sofort, Guthaben zu verdienen. Die Instance bleibt ab dem Zeitpunkt, an dem sie gestartet wird, ungenutzt –

die CPU-Auslastung beträgt 0 % – und es werden keine Guthabenpunkte ausgegeben. Alle nicht verbrauchten Guthabenpunkt werden im Guthaben gesammelt. Die ersten 24 Stunden liegt die `CPUCreditUsage` bei 0 und der `CPUCreditBalance`-Wert erreicht den Höchstwert von 144.

P2 – In den nächsten 12 Stunden liegt die CPU-Nutzung bei 2,5 %, was unter der Baseline von 5 % liegt. Die Instance verdient mehr Guthaben, als sie verbraucht, `CPUCreditBalance`-Wert kann allerdings den Höchstwert von 144 Guthaben nicht übersteigen. Sämtliche verdienten Guthaben über das Limit hinaus verfallen.

P3 – In den nächsten 24 Stunden liegt die CPU-Nutzung bei 7 % (über der Baseline), wodurch 57,6 Guthaben benötigt werden. Die Instance benötigt mehr Guthaben, als sie verdient, und der `CPUCreditBalance`-Wert wird auf 86,4 Guthaben reduziert.

P4 – In den nächsten 12 Stunden sinkt die CPU-Nutzung auf 2.5 % (unter der Baseline), wodurch 36 Guthaben benötigt werden. In dieser Zeit verdient die Instance 72 Guthaben. Die Instance verdient mehr Guthaben, als sie verbraucht, und der `CPUCreditBalance`-Wert steigt auf 122 Guthaben.

P5 – In den nächsten zwei Stunden steigert die Instance ihre CPU-Nutzung auf 60 % und verbraucht den gesamten `CPUCreditBalance`-Wert von 122 Guthaben. Am Ende dieses Zeitraums, wenn `CPUCreditBalance` gleich Null ist, wird ein Absinken der CPU-Auslastung auf die Basisauslastung von 5 % erzwungen. Auf Baseline-Stufe verdient die Instance so viel Guthaben, wie sie verbraucht.

P6 – In den nächsten 14 Stunden liegt die CPU-Nutzung bei 5 % (Baseline). Die Instance verdient so viele Guthaben, wie sie verbraucht. Der `CPUCreditBalance`-Wert verbleibt bei 0.

P7 – Für die letzten 24 Stunden in diesem Beispiel bleibt die Instance im Leerlauf und die CPU-Nutzung beträgt 0 %. Während dieser Zeit verdient die Instance 144 Guthaben, die im `CPUCreditBalance` angesammelt werden.



Beispiel 2: Beschreiben des Guthabenverbrauchs mit T2 Standard

In diesem Beispiel sehen Sie, wie eine als `t2.nano` gestartete `standard`-Instance launch- und earned-Guthaben verdient, sammelt und ausgibt. Sie sehen, wie das Guthaben nicht nur aufgelaufenes earned-Guthaben widerspiegelt, sondern auch aufgelaufenes launch-Guthaben.

Eine `t2.nano`-Instance erhält 30 Punkte Startguthaben, wenn sie gestartet wird, und verdient alle 24 Stunden 72 Punkte. Ihr Guthabenlimit beträgt 72 verdiente Punkte; Startguthaben wird nicht auf das Limit angerechnet. Nachdem das Limit erreicht ist, werden alle neu verdienten Guthabenpunkte verworfen. Weitere Informationen zur Anzahl des Guthabens, das sich verdienen und ansammeln lässt, finden Sie in der Guthabentabelle. Weitere Informationen zu Limits finden Sie unter Startguthaben-Limits.

Sie können eine T2-Standard-Instance starten und sofort verwenden. Oder Sie können eine T2 Standard-Instance starten und sie für einige Tage inaktiv lassen, bevor Sie Anwendungen darauf ausführen. Ob eine Instance genutzt wird oder ungenutzt bleibt, entscheidet darüber, ob Punkte ausgegeben oder angesammelt werden. Wenn eine Instance nach dem Start 24 Stunden lang inaktiv bleibt, scheint das Guthaben sein Limit zu überschreiten, da das Guthaben sowohl die aufgelaufenen verdienten Punkte als auch das aufgelaufene Startguthaben widerspiegelt. Nach der Nutzung der CPU wird jedoch zuerst das Startguthaben ausgegeben. Danach spiegelt das Limit immer die maximale Anzahl des verdienten Startguthabens wider, die angesammelt werden können.

Dieses Beispiel beschreibt eine Instance, die nach dem Start 24 Stunden lang untätig bleibt, und führt Sie durch sieben Zeitabschnitte über einen Zeitraum von 96 Stunden, wobei die Rate, mit der

Punkte für das Guthaben verdient, aufgelaufen, ausgegeben und verworfen werden, und der Wert des Guthabens am Ende jeder Zeitraum angezeigt werden.

Zeitraum 1: 1–24 Stunden

Bei 0 Stunden auf dem Graphen wird die T2-Instance als `standard` gestartet und bekommt sofort 30 Punkte Startguthaben. Sie verdient Guthabenpunkte im laufenden Betrieb. Die Instance bleibt ab dem Zeitpunkt, an dem sie gestartet wird, ungenutzt – die CPU-Auslastung beträgt 0 % – und es werden keine Guthabenpunkte ausgegeben. Alle nicht verbrauchten Guthabenpunkt werden im Guthaben gesammelt. Etwa 14 Stunden nach dem Start beträgt das Guthaben 72 (30 Punkte Startguthaben + 42 Punkte verdientes Guthaben), was dem entspricht, was die Instance in 24 Stunden verdienen kann. 24 Stunden nach dem Start übersteigt das Guthaben 72 Punkte, da das nicht verbrauchte Startguthaben aufgelaufen ist. Es beträgt— nun 102 Punkte: 30 Punkte Startguthaben + 72 verdiente Punkte.



Ausgabe-Rate von Guthaben	0 Punkte pro 24 Stunden (0 % CPU-Auslastung)
Erwerbsrate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden
Verfall-Rate von Guthaben	0 Punkte pro 24 Stunden
Guthaben	102 Punkte (30 Punkte Startguthaben + 72 verdiente Punkte)

Schlussfolgerung

Wenn es nach dem Start keine CPU-Auslastung gibt, sammelt die Instance mehr Punkte, als sie in 24 Stunden verdienen kann (30 Punkte Startguthaben + 72 verdiente Punkte = 102 Punkte).

In einem realen Szenario verbraucht eine EC2 Instance beim Starten und Ausführen eine geringe Anzahl von Credits, wodurch verhindert wird, dass der Saldo in diesem Beispiel den maximalen theoretischen Wert erreicht.

Zeitraum 2: 25–36 Stunden

Für die nächsten 12 Stunden bleibt die Instance ungenutzt und verdient Punkte, aber das Guthaben erhöht sich nicht. Es verbleibt bei 102 Punkten (30 Punkte Startguthaben + 72 verdiente Punkte). Das Guthaben hat seine Grenze von 72 aufgelaufenen verdienten Punkten erreicht, sodass neu verdientes Guthaben verworfen wird.



Ausgabe-Rate von Guthaben	0 Punkte pro 24 Stunden (0 % CPU-Auslastung)
Erwerbsrate von Guthaben	72 Credits pro 24 Stunden (3 Credits pro Stunde)
Verfall-Rate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden (100 % der Erwerbsrate von Guthaben)
Guthaben	102 Credits (30 Punkte Startguthaben + 72 verdiente Credits) — Saldo ist unverändert

Schlussfolgerung

Eine Instance verdient ständig Punkte, kann aber keine weiteren Punkte mehr sammeln, wenn das Guthaben sein Limit erreicht hat. Nach Erreichen des Limits werden neu verdiente Punkte verworfen. Das Startguthaben wird nicht auf das Guthabenlimit angerechnet. Wenn der Saldo aufgelaufenes Startguthaben enthält, scheint der Saldo über dem Limit zu liegen.

Zeitraum 3: 37–61 Stunden

Für die nächsten 25 Stunden verbraucht die Instance 2 % CPU, was 30 Punkte erfordert. Im gleichen Zeitraum verdient sie 75 Punkte, aber das Guthaben nimmt ab. Der Saldo verringert sich, weil das aufgelaufene Startguthaben zuerst verbraucht wird, während neu erworbenes Guthaben verworfen wird, weil das Guthaben bereits an der Grenze von 72 verdienten Punkten liegt.



Ausgabe-Rate von Guthaben	28,8 Credits pro 24 Stunden (1,2 Credits pro Stunde, 2 % CPU-Auslastung, 40 % der Kreditverdienstquote) — 30 Punkte über 25 Stunden
Erwerbsrate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden
Verfall-Rate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden (100 % der Erwerbsrate von Guthaben)

Guthaben	72 Punkte (30 Punkte Startguthaben wurden ausgegeben; 72 verdiente Punkte bleiben ungenutzt)

Schlussfolgerung

Eine Instance gibt zuerst das Startguthaben aus, bevor sie das verdiente Guthaben ausgibt. Das Startguthaben wird nicht auf das Guthabenlimit angerechnet. Nachdem das Startguthaben verbraucht ist, kann das Guthaben niemals höher sein als das, was in 24 Stunden verdient werden kann. Außerdem kann eine Instance, während sie läuft, kein weiteres Startguthaben erhalten.

Zeitraum 4: 62–72 Stunden

Für die nächsten 11 Stunden verbraucht die Instance 2 % CPU, was 13.2 Punkte erfordert. Dies ist die gleiche CPU-Auslastung wie im vorherigen Zeitraum, aber der Saldo sinkt nicht. Er bleibt bei 72 Punkten.

Der Saldo verringert sich nicht, da die Erwerbsrate von Guthaben höher ist als die Rate, mit der das Guthaben ausgegeben wird. In der Zeit, in der die Instance 13.2 Punkte ausgibt, verdient sie auch 33 Punkte. Das Saldo-Limit beträgt jedoch 72 Punkte, sodass alle verdienten Punkte, die das Limit überschreiten, verworfen werden. Der Saldo verbleibt bei 72 Punkten, die sich vom Stand von 102 Punkten in Zeitraum 2 unterscheiden, da es kein aufgelaufenes Startguthaben gibt.



Ausgabe-Rate von Guthaben	28,8 Credits pro 24 Stunden (1,2 Credits pro Stunde, 2 % CPU-Auslastung, 40 % der

	Kreditverdienstquote) — 13,2 Punkte über 11 Stunden
Erwerbsrate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden
Verfall-Rate von Guthaben	43.2 Punkte pro 24 Stunden (60 % der Erwerbsrate von Guthaben)
Guthaben	72 Punkte (0 Punkte Startguthaben, 72 verdiente Punkte) — der Saldo ist am Limit

Schlussfolgerung

Nachdem das Startguthaben verbraucht ist, wird das Guthaben durch die Anzahl der Punkte bestimmt, die eine Instance innerhalb von 24 Stunden verdienen kann. Wenn die Instance mehr Punkte verdient, als sie ausgibt, werden neu verdiente Punkte über dem Limit verworfen.

Zeitraum 5: 73–75 Stunden

Für die nächsten drei Stunden verbraucht die Instance plötzlich 20 % CPU-Auslastung, was 36 Punkte erfordert. Die Instance verdient neun Punkte in den gleichen drei Stunden, was zu einer Verringerung des Nettosaldos um 27 Punkte führt. Am Ende von drei Stunden beträgt das Guthaben 45 aufgelaufene Punkte.



Ausgabe-Rate von Guthaben	288 Credits pro 24 Stunden (12 Credits pro Stunde, 20 % CPU-Auslastung, 400 % der

	Kreditverdienstquote) — 36 Punkte über 3 Stunden
Erwerbsrate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden (9 Punkte über 3 Stunden)
Verfall-Rate von Guthaben	0 Punkte pro 24 Stunden
Guthaben	45 Punkte (vorheriger Saldo [72] – verbrauchte Punkte [36] + verdiente Punkte [9]) — der Saldo sinkt mit einer Rate von 216 Punkten pro 24 Stunden (Ausgabenrate 288/24 + Erwerbsrate 72/24 = Saldoabnahmequote 216/24)

Schlussfolgerung

Wenn eine Instance mehr Punkte ausgibt, als sie verdient, verringert sich ihr Guthaben.

Zeitraum 6: 76–90 Stunden

Für die nächsten 15 Stunden verbraucht die Instance 2 % CPU, was 18 Punkte erfordert. Dies ist die gleiche CPU-Auslastung wie in den Zeiträumen 3 und 4. Allerdings steigt der Saldo in diesem Zeitraum an, während er im Zeitraum 3 zurückging und in Zeitraum 4 einen Höchstwert erreichte.

In Zeitraum 3 wurde das aufgelaufene Startguthaben verbraucht und alle verdienten Punkte, die das Guthaben-Limit überschritten haben, verworfen, was zu einem Rückgang des Guthabens führte. In Zeitraum 4 hat die Instance weniger Guthaben ausgegeben als sie verdient hat. Das verdiente Guthaben, das das Limit überschritt, wurde verworfen, so dass die Bilanz auf ihr Guthaben-Maximum von 72 stieg.

In diesem Zeitraum gibt es kein aufgelaufenes Startguthaben, und die Anzahl der aufgelaufenen verdienten Punkte im Saldo liegt unter dem Limit. Verdiente Punkte werden nicht verworfen. Außerdem verdient die Instance mehr Guthaben, als sie ausgibt, was zu einer Erhöhung des Guthabens führt.



Ausgabe-Rate von Guthaben	28,8 Credits pro 24 Stunden (1,2 Credits pro Stunde, 2 % CPU-Auslastung, 40 % der Kreditverdienstquote) — 18 Punkte über 15 Stunden
Erwerbsrate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden (45 Punkte über 15 Stunden)
Verfall-Rate von Guthaben	0 Punkte pro 24 Stunden
Guthaben	72 Punkte (Saldo steigt um 43,2 Punkte pro 24 Stunden — Änderungsrate = Ausgaberate 28,8/24 + Erwerbsrate 72/24)

Schlussfolgerung

Wenn eine Instance weniger Punkte ausgibt, als sie verdient, erhöht sich ihr Guthaben.

Zeitraum 7: 91–96 Stunden

Für die nächsten sechs Stunden bleibt die Instance im Leerlauf, die CPU—Auslastung beträgt 0 % und es werden —keine Punkte ausgegeben. Dies ist die gleiche CPU-Auslastung wie im Zeitraum 2, aber der Saldo erreicht nicht 102 Punkte, sondern 72 Punkte, denn —dies ist das Guthabenlimit für die Instance.

Im Zeitraum 2 enthielt das Guthaben 30 aufgelaufene Punkte des Startguthabens. Das Startguthaben wurde in Zeitraum 3 ausgegeben. Eine laufende Instance kann kein weiteres Startguthaben erhalten. Nach Erreichen des Guthabenlimits werden alle verdienten Punkte, die das Limit überschreiten, verworfen.



Ausgabe-Rate von Guthaben	0 Punkte pro 24 Stunden (0 % CPU-Auslastung)
Erwerbsrate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden
Verfall-Rate von Guthaben	72 Punkte pro 24 Stunden (100 % der Erwerbsrate von Guthaben)
Guthaben	72 Punkte (0 Punkte Startguthaben, 72 verdiente Punkte)

Schlussfolgerung

Eine Instance verdient ständig Punkte, kann aber keine weiteren Punkte mehr sammeln, wenn das Guthabenlimit erreicht ist. Nach Erreichen des Limits werden neu verdiente Punkte verworfen. Das Guthabenlimit wird durch die Anzahl der Punkte bestimmt, die eine Instance in 24 Stunden verdienen kann. Weitere Informationen zu Guthabenlimits finden Sie in der Guthabentabelle.

Konfigurieren Sie Instances mit hoher Leistung

Die Schritte zum Starten, Überwachen und Bearbeiten von Instances mit Spitzenlastleistung (T-Instances) ähneln sich. Der wichtigste Unterschied ist die standardmäßige Guthaben-Festlegung beim Start.

Jede T-Instance-Familie wird mit der folgenden standardmäßige Guthaben-Spezifikation geliefert:

- T4g-, T3a- und T3-Instances werden gestartet als `unlimited`
- T3-Instances auf einem Dedicated Host können nur als `standard` gestartet werden
- T2-Instances starten als `standard`

Sie können die standardmäßige Guthaben-Spezifikation für das Konto ändern.

Aufgaben

- Konfigurieren Sie die Kreditspezifikation beim Start
- Konfigurieren Sie eine Auto Scaling Scaling-Gruppe, um die Kreditspezifikation als festzulegen unlimited
- Verwaltet die Kreditspezifikation einer Burstable-Performance-Instance
- Verwaltet die Standard-Kreditspezifikation für ein Konto

Konfigurieren Sie die Kreditspezifikation beim Start

Sie können Ihre T-Instances mit einer Kreditspezifikation von `unlimited` oder starten`standard`.

Die folgenden Verfahren beschreiben, wie Sie die EC2 Konsole oder die verwenden AWS CLI. Weitere Informationen zur Verwendung einer Auto-Scaling-Gruppe finden Sie unter Konfigurieren Sie eine Auto Scaling Scaling-Gruppe, um die Kreditspezifikation als festzulegen unlimited.

Console

Um die Kreditspezifikation einer Instance beim Start zu konfigurieren

1. Befolgen Sie das Verfahren zum Starten einer Instance.
2. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) einen T-Instance-Typ aus.
3. Erweitern Sie Advanced Details (Erweiterte Details). Wählen Sie unter Kreditspezifikation eine Kreditspezifikation aus.

4. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus.

AWS CLI

Um die Kreditspezifikation einer Instance beim Start festzulegen

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--credit-specification` Option.

```
--credit-specification CpuCredits=unlimited
```

PowerShell

Um die Kreditspezifikation einer Instance beim Start festzulegen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem `-CreditSpecification_CpuCredit` Parameter.

```
-CreditSpecification_CpuCredit unlimited
```

Konfigurieren Sie eine Auto Scaling Scaling-Gruppe, um die Kreditspezifikation als festzulegen unlimited

Wenn T-Instances gestartet werden, benötigen sie CPU-Guthaben für eine gute Bootstrapping-Erfahrung. Wenn Sie zum Starten Ihrer Instances eine Auto Scaling-Gruppe verwenden, empfehlen wir Ihnen, Ihre Instances als `unlimited` zu konfigurieren. Wenn Sie dies tun, verwenden die Instances überschüssige Guthaben, wenn sie von der Gruppe Auto Scaling automatisch gestartet oder neu gestartet werden. Mithilfe von überzähligen Guthaben lassen sich Leistungseinschränkungen verhindern.

Erstellen einer Startvorlage

Sie müssen eine launch template (Startvorlage) zum Starten von Instances als `unlimited` in einer Auto Scaling-Gruppe verwenden. Eine Startkonfiguration unterstützt das Starten von Instances als `unlimited` nicht.

Console

Um eine Startvorlage zu erstellen, die die Kreditspezifikation festlegt

1. Folgen Sie dem Verfahren Erstellen einer Startvorlage mithilfe erweiterter Einstellungen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.
2. Wählen Sie unter Inhalt der Startvorlage für Instance-Typ eine Instance-Größe aus.
3. Um Instances in einer Auto Scaling-Gruppe als `unlimited` zu starten, wählen Sie unter Erweiterte Details für Credit specification (Guthabenspezifikation) die Option Unbegrenzt aus.
4. Wenn Sie die Parameter der Startvorlage definiert haben, wählen Sie Create launch template.

AWS CLI

Um eine Startvorlage zu erstellen, die die Kreditspezifikation festlegt

Verwenden Sie den create-launch-template-Befehl.

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name my-launch-template \
    --version-description FirstVersion \
    --launch-template-data CreditSpecification={CpuCredits=unlimited}
```

PowerShell

Um eine Startvorlage zu erstellen, die die Kreditspezifikation festlegt

Verwenden Sie das New-EC2LaunchTemplateCmdlet. Definieren Sie die Kreditspezifikation für die Daten der Startvorlage wie folgt.

```
$creditSpec = New-Object Amazon.EC2.Model.CreditSpecificationRequest
$creditSpec.CpuCredits = "unlimited"
$launchTemplateData = New-Object Amazon.EC2.Model.RequestLaunchTemplateData
$launchTemplateData.CreditSpecification = $creditSpec
```

Zuordnen einer Auto Scaling-Gruppe zu einer Startvorlage

Um die Startvorlage einer Auto Scaling-Gruppe zuzuordnen, erstellen Sie die Auto Scaling-Gruppe mit der Startvorlage oder fügen Sie die Startvorlage einer vorhandenen Auto Scaling-Gruppe hinzu.

Console

So erstellen Sie eine Auto-Scaling-Gruppe mithilfe einer Startvorlage

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm dieselbe Region aus, die Sie bei der Erstellung der Startvorlage angegeben haben.
3. Wechseln Sie im Navigationsbereich zu Auto Scaling Groups und klicken Sie auf Create Auto Scaling Group.
4. Wählen Sie Launch Template (Startvorlage), Ihre Startvorlage und anschließend Next Step (Nächster Schritt) aus.
5. Füllen Sie die Felder für die Auto Scaling-Gruppe aus. Wenn Sie mit der Überprüfung Ihrer Konfigurationseinstellung auf der Seite Review (Überprüfung) fertig sind, wählen Sie Create Auto Scaling group (Auto Scaling-Gruppe erstellen). Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Auto Scaling Scaling-Gruppe mithilfe einer Startvorlage im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

So fügen Sie einer vorhandenen Auto-Scaling-Gruppe eine Startvorlage hinzu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm dieselbe Region aus, die Sie bei der Erstellung der Startvorlage angegeben haben.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Auto Scaling Groups (Gruppen).
4. Wählen Sie in der Liste der Auto Scaling-Gruppen eine Auto Scaling-Gruppe und dann die Optionen Actions (Aktionen) und Edit (Bearbeiten) aus.
5. Wählen Sie auf der Registerkarte Details für Launch Template (Startvorlage) eine Startvorlage und dann Save (Speichern).

AWS CLI

So erstellen Sie eine Auto-Scaling-Gruppe mithilfe einer Startvorlage

Verwenden Sie den create-auto-scaling-group-Befehl und geben Sie den `--launch-template`-Parameter an.

So fügen Sie einer vorhandenen Auto-Scaling-Gruppe eine Startvorlage hinzu

Verwenden Sie den update-auto-scaling-group-Befehl und geben Sie den `--launch-template`-Parameter an.

PowerShell

So erstellen Sie eine Auto-Scaling-Gruppe mithilfe einer Startvorlage

Verwenden Sie das ASAuto ScalingGroup Cmdlet New- und geben Sie den Parameter `-LaunchTemplate_LaunchTemplateId` or `-LaunchTemplate_LaunchTemplateName` an.

So fügen Sie einer vorhandenen Auto-Scaling-Gruppe eine Startvorlage hinzu

Verwenden Sie das ASAuto ScalingGroup Cmdlet Update- und geben Sie den Parameter or an. `-LaunchTemplate_LaunchTemplateId -LaunchTemplate_LaunchTemplateName`

Verwaltet die Kreditspezifikation einer Burstable-Performance-Instance

Sie können die Guthaben-Spezifikation für die Nutzung einer laufenden oder angehaltenen Instance jederzeit zwischen `unlimited` und `standard` wechseln.

Beachten Sie, dass eine Instance im `unlimited`-Modus überschüssiges Guthaben einsetzen kann, wofür eine zusätzliche Gebühr anfallen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Für überzähliges Guthaben können Gebühren anfallen.

Console

Um die Kreditspezifikation einer Instance zu verwalten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus.
3. (Optional) Wählen Sie eine Instance aus. Suchen Sie auf der Registerkarte Details nach Kreditspezifikation. Der Wert ist entweder `unlimited` oder `standard`.
4. (Optional) Um die Kreditspezifikation für mehrere Instanzen gleichzeitig zu ändern, wählen Sie alle aus.
5. Wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen, Change credit specification (Guthabenspezifikation ändern). Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie eine T-Instance ausgewählt haben.
6. Für den Modus Unlimited aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Instance-ID.

AWS CLI

Um die Kreditspezifikation einer Instanz abzurufen

Verwenden Sie den describe-instance-credit-specifications-Befehl. Wenn Sie keine Instanz-ID angeben, `unlimited` werden alle Instances mit der Kreditspezifikation von zurückgegeben. Die Ausgabe würde auch Instanzen enthalten, die zuvor mit der `unlimited` Kreditspezifikation konfiguriert wurden. Wenn Sie beispielsweise die Größe einer T3-Instance auf eine M4-Instance ändern, während sie als `unlimited` konfiguriert ist, EC2 gibt Amazon die M4-Instance zurück.

```
aws ec2 describe-instance-credit-specifications \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query InstanceCreditSpecifications[].CpuCredits \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
unlimited
```

Um die Kreditspezifikation einer Instance festzulegen

Verwenden Sie den modify-instance-credit-specification-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-credit-specification \
    --region us-east-1 \
    --instance-credit-specification
 "InstanceId=i-1234567890abcdef0,CpuCredits=unlimited"
```

PowerShell

Um die Kreditspezifikation einer Instanz abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2CreditSpecificationCmdlet.

```
(Get-EC2CreditSpecification `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).CpuCredits
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
unlimited
```

Um die Kreditspezifikation einer Instanz festzulegen

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceCreditSpecificationCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceCreditSpecification `
    -Region us-east-1 `
    -InstanceCreditSpecification @({InstanceId="i-1234567890abcdef0"
 CpuCredits="unlimited"})
```

Verwaltet die Standard-Kreditspezifikation für ein Konto

Jede T-Instance kommt mit einer standardmäßigen Guthaben-Spezifikation. Sie können die Standard-Kreditspezifikation für jede T-Instance-Familie auf Kontoebene pro AWS Region ändern. Die gültigen Werte für die Standard-Kreditspezifikation sind `unlimited` und`standard`.

Wenn Sie den Instance-Start-Assistenten in der EC2 Konsole verwenden, um Instances zu starten, hat der Wert, den Sie für die Kreditspezifikation auswählen, Vorrang vor der Standard-Kreditspezifikation auf Kontoebene. Wenn Sie den AWS CLI zum Starten von Instances verwenden, werden alle neuen T-Instances im Konto mit der Standard-Kreditspezifikation gestartet. Die Guthaben-Spezifikation für vorhandene laufende oder gestoppte Instances ist nicht davon betroffen.

Überlegungen

Die standardmäßige Guthaben-Spezifikation für eine Instance-Familie kann nur einmal in einem fortlaufenden 5-Minuten-Zeitraum und bis zu viermal in einem fortlaufenden 24-Stunden-Zeitraum geändert werden.

Console

Um die Standard-Kreditspezifikation zu verwalten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Um das zu ändern AWS-Region, verwenden Sie die Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke der Seite.
3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dashboard aus. EC2
4. Wählen Sie unter Kontoattribute die Option Standard-Guthaben-Spezifikation aus.
5. Wählen Sie Manage (Verwalten).
6. Wählen Sie für jede Instance-Familie Unlimited oder Standard und dann Update.

AWS CLI

Um die Standard-Kreditspezifikation abzurufen

Verwenden Sie den get-default-credit-specification-Befehl.

```
aws ec2 get-default-credit-specification \
    --region us-east-1 \
    --instance-family t2 \
    --query InstanceFamilyCreditSpecifications[].CpuCredits \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
standard
```

Um die Standard-Kreditspezifikation festzulegen

Verwenden Sie den modify-default-credit-specification-Befehl. Im folgenden Beispiel wird der Wert auf festgelegt`unlimited`.

```
aws ec2 modify-default-credit-specification \
    --region us-east-1 \
    --instance-family t2 \
    --cpu-credits unlimited
```

PowerShell

Um die Standard-Kreditspezifikation abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2DefaultCreditSpecificationCmdlet.

```
(Get-EC2DefaultCreditSpecification `
    -Region us-east-1 `
    -InstanceFamily t2).CpuCredits
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
standard
```

Um die Standard-Kreditspezifikation festzulegen

Verwenden Sie das Edit-EC2DefaultCreditSpecificationCmdlet. Im folgenden Beispiel wird der Wert auf festgelegt. `unlimited`

```
Edit-EC2DefaultCreditSpecification `
    -Region us-east-1 `
    -InstanceFamily t2 `
    -CpuCredit unlimited
```

CPU-Guthaben auf Instances mit Spitzenlastleistung überwachen

EC2 sendet Metriken an Amazon CloudWatch. Sie können die CPU-Guthabenmetriken in den EC2 Amazon-Instanz-Metriken der CloudWatch Konsole einsehen oder indem Sie die AWS CLI Metriken für jede Instance auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Metriken, die für Ihre Instances verfügbar sind.

Inhalt

- Zusätzliche CloudWatch Metriken für Burstable-Performance-Instances
- Berechnung der CPU-Guthabennutzung

Zusätzliche CloudWatch Metriken für Burstable-Performance-Instances

Burstable Performance-Instances verfügen über diese zusätzlichen CloudWatch Metriken, die alle fünf Minuten aktualisiert werden:

- `CPUCreditUsage` – Die Anzahl des während des Messzeitraums verbrauchten CPU-Guthabens.
- `CPUCreditBalance` – Die Anzahl von CPU-Guthaben, die eine Instance angesammelt hat. Dieser Saldo wird während der Steigerung der CPU-Leistung aufgebraucht, da die CPU-Guthaben schneller verbraucht als erworben werden.
- `CPUSurplusCreditBalance` – Die Anzahl der überzähligen CPU-Guthaben, die zur Aufrechterhaltung der CPU-Auslastung verwendet werden, wenn der `CPUCreditBalance`-Wert gleich Null ist.
- `CPUSurplusCreditsCharged` – Die Anzahl des überzähligen CPU-Guthabens, das die Höchstzahl des CPU-Guthabens überschritten hat, das in einem 24-Stunden-Zeitraum erworben werden kann, und für das daher eine zusätzliche Gebühr erhoben wird.

Die beiden letzten Metriken treffen nur auf Instances zu, die als `unlimited` konfiguriert wurden.

In der folgenden Tabelle werden die CloudWatch Metriken für Burstable-Performance-Instances beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Metriken, die für Ihre Instances verfügbar sind.

Metrik	Beschreibung
`CPUCreditUsage`	Die Anzahl der von der Instance für die CPU-Nutzung verbrauchten CPU-Guthaben. Ein CPU-Guthaben entspricht einer vCPU, die eine Minute lang bei 100% Auslastung läuft, oder einer äquivalenten Kombination aus vCPUs, Auslastung und Zeit (z. B. eine vCPU, die zwei Minuten lang mit 50% Auslastung läuft oder zwei v, die zwei Minuten lang mit 25% Auslastung CPUs laufen). Die Metriken für CPU-Guthaben sind nur mit einer fünfminütigen Frequenz verfügbar. Wenn Sie ein größeres Intervall als 5 Minuten angeben, verwenden Sie die Statistik `Sum` anstelle der Statistik `Average`. Einheiten: Guthaben (vCPU-Minuten)
`CPUCreditBalance`	Die Anzahl verdienter CPU-Guthaben, die eine Instance angesammelt hat, seit sie gestartet wurde. Für T2 Standard beinhaltet `CPUCreditBalance` auch die Anzahl der angesammelten Startguthaben. Guthaben werden auf dem Guthaben-Konto angesammelt, nachdem sie verdient wurden, und davon entfernt, wenn sie verbraucht werden. Der Guthaben-Kontostand hat ein maximales Limit, das anhand der Instance-Größe bestimmt wird. Nachdem das Limit erreicht ist, verfallen alle neu verdienten Guthabenpunkte. Für T2 Standard zählen Startguthaben nicht zum Limit. Die Guthaben in `CPUCreditBalance` sind verfügbar, um die Leistung der Instance über die Baseline ihrer CPU-Nutzung hinaus zu steigern.

Metrik	Beschreibung
	Wenn eine Instance ausgeführt wird, verfallen Guthaben im `CPUCreditBalance` nicht. Wenn eine T4g-, T3a- oder T3-Instance angehalten wird, bleibt der `CPUCreditBalance` -Wert sieben Tage lang erhalten. Danach verfallen alle angesammelten Guthaben. Wenn eine T2-Instance beendet wird, bleibt der `CPUCreditBalance` -Wert nicht erhalten, und alle angesammelten Guthaben gehen verloren. Die Metriken für CPU-Guthaben sind nur mit einer fünfminütigen Frequenz verfügbar. Einheiten: Guthaben (vCPU-Minuten)
`CPUSurplusCreditBalance`	Die Anzahl überzähliger Guthaben, die von einer `unlimited` -Instance verbraucht wurden, wenn ihr `CPUCreditBalance` -Wert null ist. Der `CPUSurplusCreditBalance` -Wert wird durch erworbene CPU-Guthaben abgezahlt. Wenn die Anzahl überzähliger Guthaben die Höchstzahl der Guthaben überschreitet, die die Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum verdienen kann, fallen für die verbrauchten überzähligen Guthaben zusätzliche Gebühren an. Einheiten: Guthaben (vCPU-Minuten)

Metrik	Beschreibung
`CPUSurplusCreditsCharged`	Die Anzahl verbrauchter überzähliger Guthaben, die nicht durch verdiente CPU-Guthaben zurückgezahlt wurden, und für die deshalb eine zusätzliche Gebühr anfällt. Verbrauchte überzählige Guthaben werden in Rechnung gestellt, wenn einer der folgenden Fälle auftritt: • Die ausgegebenen überzähligen Guthaben überschreiten die maximale Anzahl an Guthaben, die die Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum verdienen kann. Über das Maximum hinaus ausgegebene überzählige Guthaben werden am Ende der Stunde abgerechnet. • Die Instance wird angehalten oder beendet. • Die Instance wird von `unlimited` in `standard` geändert. Einheiten: Guthaben (vCPU-Minuten)

Berechnung der CPU-Guthabennutzung

Die CPU-Guthabenauslastung von Instances wird anhand der in der vorherigen Tabelle beschriebenen CloudWatch Instance-Metriken berechnet.

Amazon EC2 sendet die Metriken CloudWatch alle fünf Minuten. Ein Verweis auf einen vorherigen Wert einer Metrik an einem beliebigen Zeitpunkt setzt den vorherigen Wert der Metrik voraus, der vor fünf Minuten gesendet wurde.

Berechnen der CPU-Guthaben-Nutzung für Standard-Instances

- Der CPU-Guthaben-Kontostand erhöht sich, wenn die CPU-Nutzung unterhalb der Baseline liegt und weniger Guthaben verbraucht werden, als im vorherigen Fünf-Minuten-Zeitraum verdient wurden.
- Der CPU-Guthaben-Kontostand verringert sich, wenn die CPU-Nutzung oberhalb der Baseline liegt und mehr Guthaben verbraucht werden, als im vorherigen Fünf-Minuten-Zeitraum verdient wurden.

Mathematisch wird dies durch die folgende Gleichung erfasst:

Example

```
CPUCreditBalance = prior CPUCreditBalance + [Credits earned per hour * (5/60) -
 CPUCreditUsage]
```

Die Größe der Instance bestimmt die Anzahl der Guthaben, die die Instance pro Stunde verdienen kann, sowie der Anzahl der verdienten Guthaben, die sie auf dem Guthaben-Konto ansammeln kann. Weitere Informationen zur Anzahl der pro Stunde verdienten Guthaben, sowie zum Guthaben-Konto-Limit für die verschiedenen Instance-Größen finden Sie in der Guthabentabelle.

Beispiel

Dieses Beispiel verwendet eine `t3.nano`-Instance. Um den `CPUCreditBalance`-Wert der Instance zu berechnen, verwenden Sie folgendermaßen die obige Gleichung:

- `CPUCreditBalance` – Der aktuelle zu berechnende Guthaben-Kontostand.
- `prior CPUCreditBalance` – Der Guthaben-Kontostand vor fünf Minuten. In diesem Beispiel hat die Instance zwei Guthaben angesammelt.
- `Credits earned per hour` – Eine `t3.nano`-Instance erwirbt sechs Guthaben pro Stunde.
- `5/60`— Stellt das Fünf-Minuten-Intervall zwischen der Veröffentlichung der CloudWatch Kennzahlen dar. Multiplizieren Sie die pro Stunde erworbenen Guthaben mit 5/60 (fünf Minuten), um die Anzahl der Guthaben zu erhalten, die die Instance in den letzten fünf Minuten erworben hat. Eine `t3.nano`-Instance erwirbt alle fünf Minuten 0,5 Guthaben.
- `CPUCreditUsage` – Wie viele Guthaben die Instance in den letzten fünf Minuten verbraucht hat. In diesem Beispiel verbrauchte die Instance in den letzten fünf Minuten ein Guthaben.

Anhand dieser Werte können Sie den `CPUCreditBalance`-Wert berechnen:

Example

```
CPUCreditBalance = 2 + [0.5 - 1] = 1.5
```

Berechnen der CPU-Guthaben-Nutzung für Unlimited-Instances

Wenn eine Burstable Performance Instance ihre Leistung über die Baseline hinaus steigern muss, verbraucht sie immer zuerst die verdienten Guthaben, bevor sie die überzähligen Guthaben verbraucht. Wenn ihr angesammeltes CPU-Guthaben aufgebraucht ist, kann sie so lange wie nötig zur CPU-Leistungssteigerung überzählige Guthaben verbrauchen. Wenn die CPU-Nutzung die

Baseline unterschreitet, werden immer zuerst überzählige Guthaben abgezahlt, bevor die Instance erworbene Guthaben ansammelt.

Wir verwenden den Begriff `Adjusted balance` in den folgenden Gleichungen zur Bezeichnung der Aktivität, die in diesem Fünf-Minuten-Intervall stattfindet. Wir verwenden diesen Wert, um die Werte für die `CPUSurplusCreditBalance` CloudWatch Metriken `CPUCreditBalance` und zu ermitteln.

Example

```
Adjusted balance = [prior CPUCreditBalance - prior CPUSurplusCreditBalance] + [Credits
 earned per hour * (5/60) - CPUCreditUsage]
```

Ein Wert von `0` für `Adjusted balance` bedeutet, dass die Instance alle ihre verdienten Guthaben für die Leistungssteigerung verbraucht hat und keine überzähligen Guthaben verwendet wurden. Dies hat zur Folge, dass sowohl `CPUCreditBalance` als auch `CPUSurplusCreditBalance` auf `0` eingestellt werden.

Ein Wert von `Adjusted balance` bedeutet, dass die Instance erworbene Guthaben angesammelt hat und dass vorherige überzählige Guthaben, sofern vorhanden, abgezahlt wurden. Dies hat zur Folge, dass der `Adjusted balance`-Wert `CPUCreditBalance` zugewiesen und `CPUSurplusCreditBalance` auf `0` eingestellt wird. Die Instance-Größe bestimmt die maximale Anzahl an Guthaben, die die Instance ansammeln kann.

Example

```
CPUCreditBalance = min [max earned credit balance, Adjusted balance]
CPUSurplusCreditBalance = 0
```

Ein negativer Wert für `Adjusted balance` bedeutet, dass die Instance alle verdienten, angesammelte Guthaben verbraucht und zudem überzählige Guthaben für die Leistungssteigerung ausgegeben hat. Dies hat zur Folge, dass der `Adjusted balance`-Wert `CPUSurplusCreditBalance` zugewiesen und `CPUCreditBalance` auf `0` eingestellt wird. Auch hier bestimmt die Instance-Größe die maximale Anzahl an Guthaben, die die Instance ansammeln kann.

Example

```
CPUSurplusCreditBalance = min [max earned credit balance, -Adjusted balance]
CPUCreditBalance = 0
```

Wenn die ausgegebenen überzähligen Guthaben die Höchstzahl der Guthaben überschreiten, die die Instance ansammeln kann, wird der überzählige Guthaben-Kontostand wie in der obigen Gleichung veranschaulicht auf die Höchstzahl eingestellt. Für die restlichen überzähligen Guthaben werden wie von der `CPUSurplusCreditsCharged`-Metrik repräsentiert Gebühren berechnet.

Example

```
CPUSurplusCreditsCharged = max [-Adjusted balance - max earned credit balance, 0]
```

Wenn die Instance beendet wird, werden schließlich für alle im `CPUSurplusCreditBalance` nachverfolgten überzähligen Guthaben Gebühren berechnet. Wenn die Instance von `unlimited` in `standard` geändert wird, werden für den gesamten verbleibenden `CPUSurplusCreditBalance` ebenfalls Gebühren berechnet.

Leistungsbeschleunigung mit GPU-Instances

GPU-basierte Instances bieten Zugriff auf NVIDIA GPUs mit Tausenden von Rechenkernen. Mit diesen Instances können Sie wissenschaftliche, technische und Rendering-Anwendungen beschleunigen, indem Sie das CUDA- oder OpenCL-Framework (Open Computing Language) für die parallele Datenverarbeitung verwenden. Sie können sie außerdem für Grafikanwendungen verwenden, u. a. das Streamen von Spielen und 3-D-Anwendungen sowie andere Grafik-Workloads.

Bevor Sie eine GPU-basierte Instance aktivieren oder optimieren können, müssen Sie die entsprechenden Treiber wie folgt installieren:

- Informationen zum Installieren von NVIDIA-Treibern auf einer Instance mit einer angeschlossenen NVIDIA-GPU, z. B. einer P3- oderG4DN-Instance, finden Sie unter NVIDIA-Treiber.
- Informationen zum Installieren von AMD-Treibern auf einer Instance mit einer angeschlossenen AMD-GPU, z. B. einer G4ad-Instance, finden Sie unter AMD-Treiber.

Inhalt

- Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances
- Optimieren Sie die GPU-Einstellungen auf EC2 Amazon-Instances
- Dual-4K-Displays in G4ad-Linux-Instances einrichten
- Erste Schritte mit GPU-beschleunigten Instances

Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances

Um die virtuellen GRID-Anwendungen auf GPU-basierten Instances mit NVIDIA zu aktivieren GPUs (NVIDIA GRID Virtual Workstation ist standardmäßig aktiviert), müssen Sie den Produkttyp für den Treiber definieren. Der Prozess, den Sie verwenden, ist vom Betriebssystem Ihrer Instance abhängig.

Linux-Instances

So aktivieren Sie GRID Virtual Applications auf Ihren Linux-Instances

1. Erstellen Sie die Datei `/etc/nvidia/gridd.conf` aus der bereitgestellten Vorlagendatei.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo cp /etc/nvidia/gridd.conf.template /etc/nvidia/gridd.conf
   ```

2. Öffnen Sie die Datei `/etc/nvidia/gridd.conf` in Ihrem bevorzugten Texteditor.
3. Suchen Sie die Zeile `FeatureType` und setzen Sie den Wert auf `0`. Fügen Sie dann eine Zeile mit `IgnoreSP=TRUE` hinzu.

   ```
   FeatureType=0 IgnoreSP=TRUE
   ```

4. Speichern Sie die Datei und schließen Sie sie.
5. Starten Sie die Instance neu, damit die neue Konfiguration übernommen und angezeigt wird.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```

Windows-Instances

So aktivieren Sie GRID Virtual Applications auf Ihren Windows-Instances

1. Führen Sie regedit.exe aus, um den Registrierungs-Editor zu öffnen.
2. Navigieren Sie zu `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global \GridLicensing`.
3. Öffnen Sie im rechten Bereich das Kontextmenü (Rechtsklick) und wählen Sie Neu und DWORD aus.
4. Geben Sie als Namen ein FeatureTypeund geben Sie ein. `Enter`
5. Öffnen Sie das Kontextmenü (Rechtsklick) FeatureTypeund wählen Sie Ändern.

6. Geben Sie für Wertdaten den Wert `0` for NVIDIA GRID Virtual Applications ein und wählen Sie OK.
7. Öffnen Sie im rechten Bereich das Kontextmenü (Rechtsklick) und wählen Sie Neu und DWORD aus.
8. Geben sie unter Name den Wert IgnoreSP und danach `Enter` ein.
9. Öffnen Sie das Kontextmenü (Rechtsklick) für IgnoreSP und wählen Sie Ändern aus.
10. Geben Sie für Wertdaten 1 ein und wählen Sie OK.
11. Schließen Sie den Registrierungs-Editor.

Optimieren Sie die GPU-Einstellungen auf EC2 Amazon-Instances

Sie können verschiedene Optimierungen an den GPU-Einstellungen vornehmen, um die bestmögliche Leistung in Ihren NVIDIA-GPU-Instances zu erzielen. Bei einigen dieser Instance-Typen verwendet der NVIDIA-Treiber ein Autoboost-Feature, das die GPU-Taktfrequenzen variiert. Wenn Sie die Autoboost-Funktion deaktivieren und die GPU-Taktfrequenzen auf den maximalen Wert einstellen, können Sie in Ihren GPU-Instances permanent die maximale Leistung abrufen.

GPU-Einstellungen in Linux optimieren

1. Konfigurieren Sie die GPU für persistente Leistung. Die Ausführung dieses Befehls kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo nvidia-persistenced
   ```

2. [Nur G3- und P2-Instances] Deaktivieren Sie die Autoboost-Funktion für alle GPUs Instances.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi --auto-boost-default=0
   ```

3. Setzen Sie alle GPU-Taktfrequenzen auf den Maximalwert. Verwenden Sie die in den folgenden befehlen angegebenen Speicher- und Grafik-Taktraten.

   Einige Versionen des NVIDIA-Treibers unterstützen keine Einstellung der Taktrate der Anwendung und werfen den `"Setting applications clocks is not supported for GPU..."`-Fehler auf, den Sie ignorieren können.

   - G3-Instances:

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 2505,1177
     ```

- G4dn-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 5001,1590
```

- G5-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 6250,1710
```

- G6- und Gr6-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 6251,2040
```

- G6e-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 9001,2520
```

- P2-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 2505,875
```

- P3- und P3dn-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 877,1530
```

- P4d-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 1215,1410
```

- P4de-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 1593,1410
```

- P5-Instances:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-smi -ac 2619,1980
```

Optimieren der GPU-Einstellungen in Windows

1. Öffnen Sie ein PowerShell Fenster und navigieren Sie zum NVIDIA-Installationsordner.

```
PS C:\> cd "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvgridsw_aws.inf_*\"
```

2. [Nur G3- und P2-Instances] Deaktivieren Sie die Autoboost-Funktion für alle GPUs Instances.

```
PS C:\> .\nvidia-smi --auto-boost-default=0
```

3. Setzen Sie alle GPU-Taktfrequenzen auf den Maximalwert. Verwenden Sie die in den folgenden befehlen angegebenen Speicher- und Grafik-Taktraten.

   Einige Versionen des NVIDIA-Treibers unterstützen keine Einstellung der Taktrate der Anwendung und werfen den `"Setting applications clocks is not supported for GPU..."`-Fehler auf, den Sie ignorieren können.

   - G3-Instances:

     ```
     PS C:\> .\nvidia-smi -ac "2505,1177"
     ```

   - G4dn-Instances:

     ```
     PS C:\> .\nvidia-smi -ac "5001,1590"
     ```

   - G5-Instances:

     ```
     PS C:\> .\nvidia-smi -ac "6250,1710"
     ```

   - G6- und Gr6-Instances:

     ```
     PS C:\> .\nvidia-smi -ac "6251,2040"
     ```

   - G6e-Instances:

     ```
     PS C:\> .\nvidia-smi -ac "9001,2520"
     ```

   - P2-Instances:

     ```
     PS C:\> .\nvidia-smi -ac "2505,875"
     ```

   - P3- und P3dn-Instances:

     ```
     PS C:\> .\nvidia-smi -ac "877,1530"
     ```

Dual-4K-Displays in G4ad-Linux-Instances einrichten

Nachdem Sie eine G4ad-Instance gestartet haben, können Sie zwei 4K-Displays einrichten.

So installieren Sie die AMD-Treiber und konfigurieren Dual-Bildschirme

1. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance her, um die PCI-Bus-Adresse der GPU zu erhalten, die Sie für Dual 4K (2x4k) anzielen möchten:

   ```
   lspci -vv | grep -i amd
   ```

   Sie erhalten eine Ausgabe, die dem Folgenden ähnelt:

   ```
   00:1e.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [*AMD*/ATI] Device 7362 (rev
    c3)
   Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 0a34
   ```

2. Beachten Sie, dass die PCI-Bus-Adresse in der obigen Ausgabe 00:1e.0 lautet. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `/etc/modprobe.d/amdgpu.conf` und fügen Sie Folgendes hinzu:

   ```
   options amdgpu virtual_display=0000:00:1e.0,2
   ```

3. Informationen zum Installieren der AMD-Treiber in Linux finden Sie unter AMD-Treiber für Ihre EC2 Instanz. Wenn Sie den AMD-GPU-Treiber bereits installiert haben, müssen Sie die amdgpu-Kernelmodule über dkms neu erstellen.

4. Verwenden Sie die folgende xorg.conf-Datei, um die duale (2x4K) Bildschirmtopologie zu definieren, und speichern Sie die Datei in `/etc/X11/xorg.conf`:

   ```
   ~$ cat /etc/X11/xorg.conf
   Section "ServerLayout"
       Identifier     "Layout0"
       Screen          0 "Screen0"
       Screen        1 "Screen1"
       InputDevice     "Keyboard0" "CoreKeyboard"
       InputDevice     "Mouse0" "CorePointer"
       Option          "Xinerama" "1"
   EndSection
   Section "Files"
       ModulePath "/opt/amdgpu/lib64/xorg/modules/drivers"
       ModulePath "/opt/amdgpu/lib/xorg/modules"
       ModulePath "/opt/amdgpu-pro/lib/xorg/modules/extensions"
   ```

```
    ModulePath "/opt/amdgpu-pro/lib64/xorg/modules/extensions"
    ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
    ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "Virtual"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    Option         "Primary" "true"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier     "Virtual-1"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    Option         "RightOf" "Virtual"
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "amdgpu"
    VendorName     "AMD"
    BoardName      "Radeon MxGPU V520"
    BusID          "PCI:0:30:0"
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "Device1"
    Driver         "amdgpu"
```

```
    VendorName     "AMD"
    BoardName      "Radeon MxGPU V520"
    BusID          "PCI:0:30:0"
EndSection

Section "Extensions"
    Option         "DPMS" "Disable"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Virtual"
    DefaultDepth   24
    Option         "AllowEmptyInitialConfiguration" "True"
    SubSection "Display"
        Virtual    3840 2160
        Depth      32
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
    Identifier     "Screen1"
    Device         "Device1"
    Monitor        "Virtual"
    DefaultDepth   24
    Option         "AllowEmptyInitialConfiguration" "True"
    SubSection "Display"
        Virtual    3840 2160
        Depth      32
    EndSubSection
EndSection
```

5. Richten Sie DCV ein, indem Sie die Anweisungen zum Einrichten eines interaktiven Desktops befolgen.
6. Nachdem die DCV-Einrichtung abgeschlossen ist, starten Sie neu.
7. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert:

```
dmesg | grep amdgpu
```

Die Antwort sollte wie folgt aussehen:

```
Initialized amdgpu
```

8. Sie sollten in der Ausgabe für `DISPLAY=:0 xrandr -q` sehen, dass Sie 2 virtuelle Displays angeschlossen haben:

```
~$ DISPLAY=:0 xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 16384 x 16384
Virtual connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis)
 0mm x 0mm
 4096x3112  60.00
 3656x2664  59.99
 4096x2160  60.00
 3840x2160  60.00
 1920x1200  59.95
 1920x1080  60.00
 1600x1200  59.95
 1680x1050  60.00
 1400x1050  60.00
 1280x1024  59.95
 1440x900 59.99
 1280x960 59.99
 1280x854 59.95
 1280x800 59.96
 1280x720 59.97
 1152x768 59.95
 1024x768 60.00 59.95
 800x600  60.32 59.96 56.25
 848x480  60.00 59.94
 720x480  59.94
 640x480  59.94 59.94
Virtual-1 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x
 0mm
 4096x3112  60.00
 3656x2664  59.99
 4096x2160  60.00
 3840x2160  60.00
 1920x1200  59.95
 1920x1080  60.00
 1600x1200  59.95
 1680x1050  60.00
 1400x1050  60.00
 1280x1024  59.95
```

```
 1440x900 59.99
 1280x960 59.99
 1280x854 59.95
 1280x800 59.96
 1280x720 59.97
 1152x768 59.95
 1024x768 60.00 59.95
 800x600  60.32 59.96 56.25
 848x480  60.00 59.94
 720x480  59.94
640x480  59.94 59.94
```

9. Wenn Sie eine Verbindung zu DCV herstellen, ändern Sie die Auflösung auf 2x4K, um sicherzustellen, dass die Unterstützung für zwei Monitore von DCV registriert wird.

Interaktiven Desktop für Linux einrichten

Nachdem Sie bestätigt haben, dass in Ihrer Linux-Instance der AMD-GPU-Treiber installiert ist und amdgpu verwendet wird, können Sie einen interaktiven Desktop-Manager installieren. Wir empfehlen die MATE-Desktop-Umgebung für die beste Kompatibilität und Leistung.

Voraussetzung

Öffnen Sie einen Texteditor und speichern Sie Folgendes als eine Datei mit dem Namen `xorg.conf`. Sie benötigen diese Datei auf Ihrer Instance.

```
Section "ServerLayout"
Identifier     "Layout0"
Screen          0 "Screen0"
InputDevice     "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice     "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/opt/amdgpu/lib64/xorg/modules/drivers"
ModulePath "/opt/amdgpu/lib/xorg/modules"
ModulePath "/opt/amdgpu-pro/lib/xorg/modules/extensions"
ModulePath "/opt/amdgpu-pro/lib64/xorg/modules/extensions"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
```

```
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier     "Mouse0"
Driver         "mouse"
Option         "Protocol" "auto"
Option         "Device" "/dev/psaux"
Option         "Emulate3Buttons" "no"
Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier     "Keyboard0"
Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier     "Monitor0"
VendorName     "Unknown"
ModelName      "Unknown"
EndSection
Section "Device"
Identifier     "Device0"
Driver         "amdgpu"
VendorName     "AMD"
BoardName      "Radeon MxGPU V520"
BusID          "PCI:0:30:0"
EndSection
Section "Extensions"
Option         "DPMS" "Disable"
EndSection
Section "Screen"
Identifier     "Screen0"
Device         "Device0"
Monitor        "Monitor0"
DefaultDepth   24
Option         "AllowEmptyInitialConfiguration" "True"
SubSection "Display"
    Virtual    3840 2160
    Depth      32
EndSubSection
EndSection
```

Einrichten eines interaktiven Desktops auf Amazon Linux 2

1. Installieren Sie das EPEL-Repository.

```
[ec2-user ~]$ sudo amazon-linux-extras install epel -y
```

2. Installieren Sie den MATE-Desktop.

```
[ec2-user ~]$ sudo amazon-linux-extras install mate-desktop1.x -y
[ec2-user ~]$ sudo yum groupinstall "MATE Desktop" -y
[ec2-user ~]$ sudo systemctl disable firewalld
```

3. Kopieren Sie die `xorg.conf`-Datei nach `/etc/X11/xorg.conf`.
4. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

5. (Optional) Installieren Sie den Amazon-DCV-Server, um Amazon-DCV als leistungsstarkes Anzeigeprotokoll zu verwenden, und verbinden Sie sich dann mit einer Amazon-DCV-Sitzung) mit Ihrem bevorzugten Client.

Einrichten eines interaktiven Desktops auf Ubuntu

1. Installieren Sie den MATE-Desktop.

```
$ sudo apt install xorg-dev ubuntu-mate-desktop -y
$ sudo apt purge ifupdown -y
```

2. Kopieren Sie die `xorg.conf`-Datei nach `/etc/X11/xorg.conf`.
3. Starten Sie die Instance neu.

```
$ sudo reboot
```

4. Installieren Sie den AMF-Encoder für die entsprechende Version von Ubuntu.

```
$ sudo apt install ./amdgpu-pro-20.20-*/amf-amdgpu-pro_20.20-*_amd64.deb
```

5. (Optional) Installieren Sie den Amazon-DCV-Server, um Amazon-DCV als leistungsstarkes Anzeigeprotokoll zu verwenden, und verbinden Sie sich dann mit einer Amazon-DCV-Sitzung) mit Ihrem bevorzugten Client.

6. Geben Sie nach der DCV-Installation dem DCV-Benutzer Videoberechtigungen ein:

```
$ sudo usermod -aG video dcv
```

Einrichten eines interaktiven Desktops auf CentOS

1. Installieren Sie das EPEL-Repository.

```
$ sudo yum update -y
$ sudo yum install epel-release -y
```

2. Installieren Sie den MATE-Desktop.

```
$ sudo yum groupinstall "MATE Desktop" -y
$ sudo systemctl disable firewalld
```

3. Kopieren Sie die `xorg.conf`-Datei nach `/etc/X11/xorg.conf`.
4. Starten Sie die Instance neu.

```
$ sudo reboot
```

5. (Optional) Installieren Sie den Amazon-DCV-Server, um Amazon-DCV als leistungsstarkes Anzeigeprotokoll zu verwenden, und verbinden Sie sich dann mit einer Amazon-DCV-Sitzung) mit Ihrem bevorzugten Client.

Erste Schritte mit GPU-beschleunigten Instances

Die neueste Generation von GPU-beschleunigten Instance-Typen, wie sie in der folgenden Liste aufgeführt sind, bietet die leistungsstärksten Funktionen für Deep-Learning- und HPC-Anwendungen (High Performance Computing). Wählen Sie den Link zum Instancetyp aus, um mehr über seine Funktionen zu erfahren.

- P6-Familie
- Familie P5

Eine vollständige Liste der Instance-Typspezifikationen für beschleunigte Instance-Typen finden Sie unter Accelerated Computing in der Amazon EC2 Instance Types-Referenz.

Softwarekonfiguration

Der einfachste Weg, mit den GPU-beschleunigten Instance-Typen der neuesten Generation zu beginnen, besteht darin, eine Instance über ein AWS Deep Learning-AMI zu starten, das mit der gesamten erforderlichen Software vorkonfiguriert ist. Aktuelle Informationen AWS Deep Learning AMIs zur Verwendung mit GPU-beschleunigten Instance-Typen finden Sie unter P6 Supported DLAMI im AWS Deep Learning AMIs Developer Guide.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes AMI erstellen müssen, um Instances zu starten, die Deep Learning- oder HPC-Anwendungen hosten, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Mindest-Softwareversionen zusätzlich zu Ihrem Basis-Image zu installieren.

Instance-Typ	NVIDIA-Treiber	CUDA	NVIDIA GDRCopy	EFA-Installer	NCCL	EFA K8s*
P5	530	12,1	2.3	1.24.1	2.18.3	0.4.4
P5e	550	12,1	2.3	1.24.1	2.18.3	0.5.5
P5en	550	12,1	2.3	1.24.1	2.18.3	0.5.6
P6-B200	570	12,8	2.5	1.4.1	2,26,2-1	0.5,10

* Die Spalte EFA K8s enthält die empfohlene Mindestversion für. `aws-efa-k8s-device-plugin`

> **Note**
>
> Wenn Sie Version 1.4.1 des EFA-Installationsprogramms verwenden, ist das im Lieferumfang enthalten. `aws-ofi-nccl plugin` Verwenden Sie für frühere Versionen des EFA-Installationsprogramms `aws-ofi-nccl plugin` Version `1.7.2-aws` oder höher.

Außerdem empfiehlt es sich, die Instance so zu konfigurieren, dass keine tieferen Ruhezustände verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hohe Performance und geringe Latenz durch die Beschränkung von tieferen C-Zuständen im Benutzerhandbuch für Amazon Linux 2. Die neuesten AWS Deep Learning Base-GPUs AMIs sind so vorkonfiguriert, dass sie keine tieferen C-States verwenden.

Informationen zu Netzwerk und Elastic Fabric Adapter (EFA)-Konfiguration finden Sie unter Maximieren Sie die Netzwerkbandbreite auf EC2 Amazon-Instances mit mehreren Netzwerkkarten.

Amazon EC2 Mac-Instanzen

EC2 Mac-Instances eignen sich ideal zum Entwickeln, Erstellen, Testen und Signieren von Anwendungen für Apple-Plattformen wie iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple Watch, Apple TV und Safari. Sie können über SSH oder Apple Remote Desktop (ARD) eine Verbindung mit Ihrer Mac-Instance herstellen.

> **Note**
>
> Die Fakturierungseinheit ist der Dedicated Host. Für die Instances, die auf diesem Host laufen, entstehen keine zusätzlichen Gebühren.

Amazon EC2 Mac-Instances unterstützen nativ das macOS-Betriebssystem.

- EC2 x86-Mac-Instances (`mac1.metal`) basieren auf Mac Mini-Hardware von 2018, die von 3,2 GHz Intel Core i7-Prozessoren der achten Generation (Coffee Lake) angetrieben wird.
- EC2 M1 Mac-Instances (`mac2.metal`) basieren auf Mac Mini-Hardware von 2020, die von Apple Silicon M1-Prozessoren angetrieben wird.
- EC2 M1 Ultra Mac-Instances (`mac2-m1ultra.metal`) basieren auf Mac Studio-Hardware von 2022, die von Apple Silicon M1 Ultra-Prozessoren angetrieben wird.
- EC2 M2 Mac-Instances (`mac2-m2.metal`) basieren auf Mac-Mini-Hardware von 2023, die mit Silizium-M2-Prozessoren von Apple betrieben wird.
- EC2 M2 Pro Mac-Instances (`mac2-m2pro.metal`) basieren auf Mac-Mini-Hardware von 2023, die von Apple Silicon M2 Pro-Prozessoren angetrieben wird.

Inhalt

- Überlegungen
- Instance-Bereitschaft
- EC2 macOS AMIs
- EC2 macOS Init
- Amazon EC2 System Monitor für macOS

- Zugehörige Ressourcen
- Starten Sie eine Mac-Instance mit dem AWS Management Console oder AWS CLI
- Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Mac-Instance mithilfe von SSH oder einer GUI
- Aktualisieren Sie das Betriebssystem und die Software auf Amazon EC2 Mac-Instances
- Erhöhen Sie die Größe eines EBS-Volumes auf Ihrer Mac-Instance
- Beenden oder beenden Sie Ihre Amazon EC2 Mac-Instance
- Systemintegritätsschutz für Amazon EC2 Mac-Instances konfigurieren
- Finden Sie unterstützte macOS-Versionen für Ihren Amazon EC2 Mac Dedicated Host
- So abonnieren Sie macOS-AMI-Benachrichtigungen
- Rufen Sie das macOS-AMI IDs mithilfe der AWS Systems Manager Parameter Store API ab
- AMIs Versionshinweise zu Amazon EC2 macOS

Überlegungen

Die folgenden Überlegungen gelten für Mac-Instances:

- Mac-Instances sind auf Dedicated Hosts nur als Bare-Metal-Instances mit einer Mindestzuweisungsdauer von 24 Stunden verfügbar, bevor Sie den Dedicated Host freigeben können. Sie können eine Mac-Instance pro Dedicated Host starten. Sie können den Dedicated Host mit den AWS Accounts oder Organisationseinheiten innerhalb Ihrer AWS Organisation oder der gesamten AWS Organisation teilen.
- Mac-Instanzen sind in verschiedenen Varianten verfügbar AWS-Regionen. Eine Liste der Verfügbarkeit von Mac-Instances in den AWS-Regionen einzelnen Regionen finden Sie unter EC2 Amazon-Instance-Typen nach Regionen.
- Mac-Instances sind nur als On-Demand-Instances verfügbar. Sie sind nicht als Spot-Instances oder Reserved Instances verfügbar. Sie können Geld für Mac-Instances sparen, indem Sie einen Savings Plan erwerben.
- Die Kompatibilität verschiedener Mac-Instanztypen mit bestimmten macOS Amazon Machine Images (AMIs) ist unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter AMIs Versionshinweise zu Amazon EC2 macOS.
- EBS-Hotplug wird unterstützt.
- AWS verwaltet oder unterstützt die interne SSD auf der Apple-Hardware nicht. Wir empfehlen dringend, stattdessen Amazon EBS-Volumes zu verwenden. EBSVolumes bieten auf Mac-

Instances dieselben Elastizitäts-, Verfügbarkeits- und Haltbarkeitsvorteile wie auf jeder anderen EC2 Instance.

- Wir empfehlen die Verwendung eines Amazon EBS-Volumes mit 10.000 IOPS und 400 MiB/s Durchsatz mit Mac-Instances, um eine optimale Leistung zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume-Typen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.
- Mac-Instances unterstützen Amazon EC2 Auto Scaling.
- Auf x86-Mac-Instances sind automatische Softwareupdates deaktiviert. Wir empfehlen, dass Sie Updates anwenden und auf Ihrer Instance testen, bevor Sie die Instance in Produktion nehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie das Betriebssystem und die Software auf Amazon EC2 Mac-Instances.
- Wenn Sie eine Mac-Instance anhalten oder beenden, wird ein Scrubbing-Workflow auf Dedicated Host ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Beenden oder beenden Sie Ihre Amazon EC2 Mac-Instance.
- **Important**

  Apple Intelligence-Funktionen sind nicht verfügbar, wenn Mac-Hardware von einem externen Volume aus gestartet wird. Da EC2 Mac-Instances standardmäßig von externen EBS-Volumes gestartet werden, unterstützen sie keine Apple Intelligence-Funktionen.
- **Warning**

  Nicht verwenden FileVault. Wenn Sie diese Option aktivieren FileVault, kann der Host nicht gestartet werden, da die Partitionen gesperrt sind. Wenn Datenverschlüsselung erforderlich ist, verwenden Sie Amazon-EBS-Verschlüsselung, um Startprobleme und Leistungseinbußen zu vermeiden. Bei der Amazon EBS-Verschlüsselung finden Verschlüsselungsvorgänge auf den Hostservern statt, wodurch die Sicherheit sowohl data-at-rest der Instances als auch data-in-transit zwischen den Instances und ihrem angeschlossenen EBS-Speicher gewährleistet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Verschlüsselung im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Instance-Bereitschaft

Nachdem Sie eine Mac-Instance gestartet haben, müssen Sie warten, bis die Instance bereit ist, bevor Sie eine Verbindung zu ihr herstellen können. Für ein AWS verkauftes AMI mit einer x86-Mac-Instance oder einer Apple-Silicon-Mac-Instance kann die Startzeit zwischen etwa 6 Minuten und

20 Minuten liegen. Die Startzeit kann sich je nach den ausgewählten Größen von Amazon-EBS-Volumes, der Einbindung zusätzlicher Skripts in Benutzerdaten oder zusätzlich geladener Software in einem benutzerdefinierten macOS-AMI verlängern.

Sie können ein kleines Shell-Skript wie das unten stehende verwenden, um die describe-instance-status API abzufragen, um zu erfahren, wann die Instance bereit ist, eine Verbindung herzustellen. Ersetzen Sie im folgenden Befehl die Beispiel-Instance-ID mit Ihrer eigenen.

```
for i in $(seq 1 200); do aws ec2 describe-instance-status --instance-
ids=i-1234567890abcdef0 \
    --query='InstanceStatuses[0].InstanceStatus.Status'; sleep 5; done;
```

EC2 macOS AMIs

Amazon EC2 macOS wurde entwickelt, um eine stabile, sichere und leistungsstarke Umgebung für Entwickler-Workloads bereitzustellen, die auf Amazon EC2 Mac-Instances ausgeführt werden. EC2 macOS AMIs enthält Pakete, die eine einfache Integration ermöglichen AWS, z. B. Startkonfigurationstools und beliebte AWS Bibliotheken und Tools.

Weitere Informationen zu EC2 macOS AMIs finden Sie unter AMIs Versionshinweise zu Amazon EC2 macOS.

AWS stellt regelmäßig aktualisierte EC2 macOS AMIs bereit, die Updates für Pakete enthalten, die Eigentum von AWS und der neuesten vollständig getesteten macOS-Version sind. Darüber hinaus AWS werden die Updates AMIs mit den neuesten Nebenversionsaktualisierungen oder Hauptversionsupdates bereitgestellt, sobald sie vollständig getestet und überprüft werden können. Wenn Sie keine Daten oder Anpassungen an Ihren Mac-Instances beibehalten müssen, können Sie die neuesten Updates erhalten, indem Sie eine neue Instance mit dem aktuellen AMI starten und dann die vorherige Instance beenden. Andernfalls können Sie auswählen, welche Updates auf Ihre Mac-Instances angewendet werden sollen.

Informationen zum Abonnieren von macOS-AMI-Benachrichtigungen finden Sie unter So abonnieren Sie macOS-AMI-Benachrichtigungen.

EC2 macOS Init

EC2-macOS-Init wird verwendet, um EC2-Mac-Instances beim Start zu initialisieren. Es verwendet Prioritätsgruppen, um logische Aufgabengruppen gleichzeitig auszuführen.

Die launchd-plist-Datei ist `/Library/LaunchDaemons/com.amazon.ec2.macos-init.plist`. Die Dateien für EC2 macOS Init befinden sich in`/usr/local/aws/ec2-macos-init`.

Weitere Informationen finden Sie unter https://github.com/aws/ec2-macos-init.

Amazon EC2 System Monitor für macOS

Amazon EC2 System Monitor für macOS stellt Amazon Metriken zur CPU-Auslastung zur Verfügung CloudWatch. Es sendet diese Messwerte innerhalb von 1 Minute an CloudWatch mehr als ein benutzerdefiniertes serielles Gerät. Sie können diesen Agenten wie folgt aktivieren oder deaktivieren. Er ist standardmäßig aktiviert.

```
sudo setup-ec2monitoring [enable | disable]
```

> **Note**
>
> Amazon EC2 System Monitor für macOS wird derzeit auf Apple Silicon Mac-Instances nicht unterstützt.

Zugehörige Ressourcen

Informationen zu Preisen erhalten Sie unter -Preise.

Weitere Informationen zu Mac-Instances finden Sie unter Amazon EC2 Mac-Instances.

Weitere Informationen zu den Hardware-Spezifikationen und der Netzwerkleistung von Mac-Instances finden Sie unter Allzweck-Instances.

Starten Sie eine Mac-Instance mit dem AWS Management Console oder AWS CLI

EC2 Mac-Instanzen benötigen einen Dedicated Host. Sie müssen Ihrem Konto zuerst einen Host zuweisen und dann die Instance über den Host starten.

Sie können eine Mac-Instanz mit dem AWS Management Console oder dem starten AWS CLI.

Starten einer Mac-Instance mit der Konsole

Starten einer Mac-Instance auf einem Dedicated Host

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Weisen Sie den Dedicated Host wie folgt zu:

    a. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.

    b. Wählen Sie Dedicated Host zuweisen und gehen Sie wie folgt vor:

        i. Wählen Sie als Instance-Familie die Optionen mac1, mac2, mac2-m2, mac2-m2pro oder mac2-m1ultra aus. Wenn die Instance-Familie nicht in der Liste erscheint, wird sie in der aktuell ausgewählten Region nicht unterstützt.

        ii. Wählen Sie als Instance-Typ die Optionen mac1.metal, mac2.metal, mac2-m2.metal, mac2-m2pro.metal oder mac2-m1ultra.metal, basierend auf der ausgewählten Instance-Familie.

        iii. Wählen Sie in Availability Zone die Availability Zone für Dedicated Host aus.

        iv. Für Quantity (Menge) behalten Sie 1.

        v. Wählen Sie Allocate aus.

3. Starten Sie die Instance über den Host wie folgt:

    a. Wählen Sie die von Ihnen erstellte Dedicated Host aus, und klicken Sie dann auf Folgendes:

        i. Wählen Sie Actions (Aktionen), Launch instances onto host (Instances auf Host starten).

        ii. Wählen Sie unter Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)) ein macOS-AMI.

        iii. Wählen Sie unter Instance-Typ den entsprechenden Instance-Typ aus (mac1.metal, mac2.metal, mac2-m2.metal, mac2-m2pro.metal oder mac2-m1ultra.metal).

        iv. Stellen Sie unter Advanced details (Erweiterte Details) sicher, dass Tenancy, Tenancy Host by und Tenancy-Host-ID basierend auf dem von Ihnen erstellten Dedicated Host vorkonfiguriert sind. Aktualisieren Sie die Tenancy affinity (Tenancy-Affinität), wenn nötig.

        v. Schließen Sie den Assistenten ab und geben Sie nach Bedarf EBS-Volumes, Sicherheitsgruppen und Schlüsselpaare an.

        vi. Wählen Sie in der Übersicht Launch instance (Instance starten) aus.

    b. Auf einer Bestätigungsseite wird Ihnen mitgeteilt, dass die Instance gestartet wird. Wählen Sie View all Instances (Alle Instances anzeigen) aus, um die Bestätigungsseite zu schließen und zur Konsole zurückzukehren. Der anfängliche Status einer Instance ist `pending`. Die Instance ist bereit, wenn sich ihr Status in `running` ändert und Statusprüfungen besteht.

Starten Sie eine Mac-Instance mit dem AWS CLI

Zuweisen eines Dedicated Hosts

Verwenden Sie folgenden Befehl allocate-hosts, um einen Dedicated Host für Ihre Mac-Instance zuzuweisen, wobei der `instance-type` entweder durch `mac1.metal`, `mac2.metal`, `mac2-m2.metal`, `mac2-m2pro.metal` oder `mac2-m1ultra.metal` und der `region` und `availability-zone` durch die für Ihre Umgebung passenden ersetzt wird.

```
aws ec2 allocate-hosts --region us-east-1 --instance-type mac1.metal --availability-
zone us-east-1b --auto-placement "on" --quantity 1
```

Starten der Instance über den Host

Verwenden Sie den folgenden Befehl run-instances, um eine Mac-Instance zu starten, wobei erneut `instance-type` entweder durch `mac1.metal`, `mac2.metal`, `mac2-m2.metal`, `mac2-m2pro.metal` oder `mac2-m1ultra.metal` und die `region` und `availability-zone` durch die zuvor verwendeten ersetzt wird.

```
aws ec2 run-instances --region us-east-1 --instance-type mac1.metal --placement
 Tenancy=host --image-id ami_id --key-name my-key-pair
```

Der anfängliche Status einer Instance ist `pending`. Die Instance ist bereit, wenn sich ihr Status in `running` ändert und Statusprüfungen besteht. Verwenden Sie den folgenden describe-instance-statusBefehl, um Statusinformationen für Ihre Instanz anzuzeigen.

```
aws ec2 describe-instance-status --instance-ids i-017f8354e2dc69c4f
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe für eine Instance, die ausgeführt wird und Statusprüfungen bestanden hat.

```
{
    "InstanceStatuses": [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1b",
            "InstanceId": "i-017f8354e2dc69c4f",
            "InstanceState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "InstanceStatus": {
```

```
                "Details": [
                    {
                        "Name": "reachability",
                        "Status": "passed"
                    }
                ],
                "Status": "ok"
            },
            "SystemStatus": {
                "Details": [
                    {
                        "Name": "reachability",
                        "Status": "passed"
                    }
                ],
                "Status": "ok"
            }
        }
    ]
}
```

Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Mac-Instance mithilfe von SSH oder einer GUI

Sie können per SSH oder per grafischer Benutzeroberfläche (GUI) eine Verbindung mit Ihrer Mac-Instance herstellen.

Mehrere Benutzer können gleichzeitig auf das Betriebssystem zugreifen. Aufgrund des integrierten Screen-Sharing-Dienstes auf Port 5900 gibt es in der Regel eine 1:1 -Benutzer:GUI-Sitzung. Die Verwendung von SSH in macOS unterstützt mehrere Sitzungen bis zum Limit „Max. Sessions“ in der `sshd_config` Datei.

Herstellung einer Verbindung zu Ihrer Instance mit SSH

Amazon EC2 Mac-Instances erlauben standardmäßig kein Remote-Root-SSH. Das ec2-user Konto ist so konfiguriert, dass es sich per SSH remote anmeldet. Das ec2-user Konto hat auch sudo Rechte. Nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance hergestellt haben, können Sie weitere Benutzer hinzufügen.

Um die Verbindung mit Ihrer Instance mithilfe von SSH zu unterstützen, starten Sie die Instance mit einem Schlüsselpaar und einer Sicherheitsgruppe, die SSH-Zugriff ermöglicht, und stellen Sie sicher, dass die Instance über eine Internetverbindung verfügt. Sie geben die `.pem`-Datei für das Schlüsselpaar an, wenn Sie eine Verbindung mit der Instance herstellen.

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise, um per SSH-Client eine Verbindung mit Ihrer Mac-Instance herzustellen. Weitere Informationen zu Problemen, die beim Aufbau einer Verbindung zu Instances auftreten können, finden Sie unter Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben.

So stellen Sie per SSH eine Verbindung mit Ihrer Instance her

1. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem lokalen Computer ein SSH-Client installiert ist, indem Sie ssh über die Befehlszeile eingeben. Wenn Ihr Computer den Befehl nicht erkennt, suchen Sie nach einem SSH-Client für Ihr Betriebssystem und installieren Sie ihn.
2. Holen Sie sich den öffentlichen DNS-Namen Ihrer Instance. In der EC2 Amazon-Konsole finden Sie den öffentlichen DNS-Namen sowohl auf den Registerkarten Details als auch auf der Registerkarte Netzwerk. Mithilfe von können Sie den öffentlichen DNS-Namen mithilfe des Befehls describe-instances finden. AWS CLI
3. Suchen Sie die `.pem`-Datei für das Schlüsselpaar, das Sie beim Starten der Instance angegeben haben.
4. Stellen Sie mithilfe des folgenden Befehls ssh unter Angabe des öffentlichen DNS-Namens der Instance und der `.pem`-Datei eine Verbindung zu Ihrer Instance her.

   ```
   ssh -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@instance-public-dns-name
   ```

Die Passwort-Authentifizierung ist deaktiviert, um Brute-Force-Angriffe zu verhindern. Bevor Sie Änderungen an der SSH-Konfiguration vornehmen, öffnen Sie die Datei `/usr/local/aws/ec2-macos-init/init.toml` und stellen Sie sie auf ein. `secureSSHDConfig false`

Eine Verbindung mit der grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) Ihrer Instance herstellen

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise, um per VNC, Apple Remote Desktop (ARD) oder die Apple Screen Sharing-Anwendung (im Lieferumfang von macOS enthalten) eine Verbindung mit der GUI Ihrer Instance herzustellen.

> **Note**
>
> macOS 10.14 und höher erlaubt die Steuerung nur, wenn die Bildschirmfreigabe in den Systemeinstellungen aktiviert ist.

Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Instance per ARD- oder VNC-Client

1. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem lokalen Computer ein ARD-Client oder ein VNC-Client installiert ist, der ARD installiert hat. Unter macOS können Sie die integrierte Screen-Sharing-Anwendung nutzen. Andernfalls suchen Sie nach ARD für Ihr Betriebssystem und installieren Sie es.
2. Verbinden Sie sich mit Ihrer Instance über SSH von Ihrem lokalen Computer aus.
3. Richten Sie mit dem passwd-Befehl wie folgt ein Passwort für das ec2-Benutzerkonto ein.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo passwd ec2-user
   ```

4. Installieren und starten Sie macOS Screen Sharing mit dem folgenden Befehl.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo launchctl enable system/com.apple.screensharing
   sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.screensharing.plist
   ```

5. Trennen Sie die Verbindung zur Instance, indem Sie exit eingeben und die Eingabetaste drücken.
6. Stellen Sie von Ihrem Computer aus mit dem folgenden ssh-Befehl eine Verbindung zu Ihrer Instance her. Verwenden Sie zusätzlich zu den im vorherigen Abschnitt gezeigten Optionen die -L-Option, um die Port-Weiterleitung zu aktivieren und den gesamten Datenverkehr auf dem lokalen Port 5900 an den ARD-Server auf der Instance weiterzuleiten.

   ```
   ssh -L 5900:localhost:5900 -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@instance-public-dns-name
   ```

7. Verwenden Sie auf Ihrem lokalen Computer den ARD- oder VNC-Client, der ARD unterstützt, um eine Verbindung zu `localhost:5900` herzustellen. Verwenden Sie beispielsweise die Screen-Sharing-Anwendung unter macOS wie folgt:

   a. Öffnen Sie den Finder und wählen Sie Go.

   b. Wählen Sie Mit Server verbinden aus.

   c. Geben Sie `vnc://localhost:5900` in das Feld Serveradresse ein.

   d. Melden Sie sich wie aufgefordert an und verwenden Sie **`ec2-user`** als Benutzernamen und das Passwort, das Sie für das EC2-Benutzerkonto erstellt haben.

Ändern der macOS-Bildschirmauflösung auf Mac-Instances

Nachdem Sie mit ARD oder einem VNC-Client, der ARD unterstützt, eine Verbindung zu Ihrer EC2 Mac-Instanz hergestellt haben, können Sie die Bildschirmauflösung Ihrer macOS-Umgebung mit allen öffentlich verfügbaren macOS-Tools oder -Dienstprogrammen wie Displayplacer ändern.

So ändern Sie die Bildschirmauflösung mit displayplacer

1. Installieren Sie displayplacer.

```
[ec2-user ~]$ brew tap jakehilborn/jakehilborn && brew install displayplacer
```

2. Zeigen Sie die aktuellen Bildschirminformationen und mögliche Bildschirmauflösungen an.

```
[ec2-user ~]$ displayplacer list
```

3. Wenden Sie die gewünschte Bildschirmauflösung an.

```
[ec2-user ~]$ displayplacer "id:<screenID> res:<width>x<height> origin:(0,0)
 degree:0"
```

   Zum Beispiel:

```
RES="2560x1600"
displayplacer "id:69784AF1-CD7D-B79B-E5D4-60D937407F68 res:${RES} scaling:off
 origin:(0,0) degree:0"
```

Aktualisieren Sie das Betriebssystem und die Software auf Amazon EC2 Mac-Instances

Im folgenden Thema wird erklärt, wie das Betriebssystem und die Software auf Apple Silicon Mac-Instances (Mac2, Mac2-M1Ultra, Mac2-M2, Mac2-M2Pro) und x86-Mac-Instances (Mac1) aktualisiert werden.

> **Warning**
>
> Die Installation von Beta- oder Vorschauversionen von macOS ist nur auf Apple-Halbleiter-Mac-Instances möglich. Amazon qualifiziert EC2 weder Beta- noch Vorschauversionen von

macOS und stellt nicht sicher, dass Instances auch nach einem Update auf eine macOS-Vorserienversion funktionsfähig bleiben.
Der Versuch, Beta- oder Vorschauversionen von macOS auf Amazon EC2 x86-Mac-Instances zu installieren, führt zu einer Verschlechterung Ihres Amazon EC2 Mac Dedicated Hosts, wenn Sie Ihre Instances beenden oder beenden, und verhindert, dass Sie eine neue Instance auf diesem Host starten oder starten können.

Note

Wenn Sie ein direktes macOS-Update durchführen, bevor AWS ein offizielles AMI veröffentlicht, gilt das Update nur für den ausgewählten Host. Wenn Sie andere Hosts haben oder neue Hosts starten, müssen Sie denselben Aktualisierungsvorgang auch auf diesen Hosts durchführen. Jede macOS-Version erfordert eine minimale Firmware-Version auf der zugrunde liegenden Apple Mac-Hardware. Das direkte Update aktualisiert nur die Firmware auf dem ausgewählten Host und wird nicht auf andere bestehende oder neue Hosts übertragen. Informationen darüber, welche macOS-Versionen mit Ihrem Amazon EC2 Mac Dedicated Host kompatibel sind, finden Sie unter Unterstützte macOS-Versionen für Ihren Amazon EC2 Mac Dedicated Host finden.

Software in Apple-Silicon-Instances aktualisieren

Voraussetzungen

Aufgrund eines Updates in der Netzwerktreiberkonfiguration ist die ENA-Treiberversion 1.0.2 nicht mit macOS 13.3 und höher kompatibel. Wenn Sie eine Beta-, Vorschau- oder Produktionsversion von macOS 13.3 oder höher installieren möchten und nicht den neuesten ENA-Treiber installiert haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Version des Treibers zu installieren.

Installieren einer neuen Version des ENA-Treibers

1. Stellen Sie in einem Terminal-Fenster über SSH eine Verbindung mit Ihrer Apple-Silicon-Mac-Instance her.
2. Aktualisieren Sie Homebrew und laden Sie die ENA-Anwendung mit dem folgenden Befehl in die `Applications` Datei herunter.

```
[ec2-user ~]$ brew update
```

```
[ec2-user ~]$ brew install amazon-ena-ethernet-dext
```

3. Trennen Sie die Verbindung zur Instance, indem Sie exit eingeben und die Eingabetaste drücken.
4. Verwenden Sie den VNC-Client, um die ENA-Anwendung zu aktivieren.

   a. Richten Sie den VNC-Client mit Eine Verbindung mit der grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) Ihrer Instance herstellen ein.

   b. Sobald Sie mithilfe der Bildschirmfreigabe-Anwendung eine Verbindung zu Ihrer Instance hergestellt haben, wechseln Sie zum Ordner Anwendungen und öffnen Sie die ENA-Anwendung.

   c. Wählen Sie Activate.

   d. Führen Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster aus, um sicherzustellen, dass der Treiber korrekt aktiviert wurde. Die Ausgabe des Befehls zeigt, dass sich der alte Treiber im Status „Wird beendet“ und der neue Treiber im Status „Aktiviert“ befindet.

   ```
   systemextensionsctl list;
   ```

   e. Nach dem Neustart der Instance ist nur der neue Treiber vorhanden.

Führen Sie das Softwareupdate durch

In Apple-Silicon-Mac-Instances müssen Sie mehrere Schritte ausführen, um ein direktes Betriebssystem-Update durchzuführen. Dies beinhaltet die Delegierung des Besitzes des Amazon EBS-Root-Volumes an den Administratorbenutzer des EBS-Root-Volumes. Sie können wählen, ob Sie dies entweder automatisch mithilfe einer EC2 Amazon-API oder manuell tun möchten, indem Sie die Befehle auf Ihrer Instance ausführen.

Automated volume ownership delegation (Recommended)

Überlegungen

- Es kann zwischen 30 und 90 Minuten dauern, bis die Aufgabe zur Delegierung des Volumenbesitzes abgeschlossen ist. Während dieser Zeit ist die Instanz nicht erreichbar.
- Die folgenden macOS-Versionen werden unterstützt:
  - Mac2 | mac2-M1Ultra — macOS Ventura (Version 13.0 oder höher)
  - Mac2-M2 | Mac2-M2Pro — macOS Ventura (Version 13.2 oder höher)

- Instanzen dürfen nur ein bootfähiges Volume haben, und jedes angehängte Volume kann nur einen zusätzlichen Admin-Benutzer haben.

Schritt 1: Legen Sie ein Passwort fest und aktivieren Sie das sichere Token für den Administratorbenutzer des EBS-Root-Volumes

Sie müssen ein Passwort festlegen und das sichere Token für den Administratorbenutzer des Amazon EBS-Root-Volumes aktivieren (`ec2-user`).

> **Note**
>
> Das Passwort und das sichere Token werden festgelegt, wenn Sie zum ersten Mal über die GUI eine Verbindung zu einer Apple Silicon Mac-Instance herstellen. Wenn Sie zuvor über die GUI eine Verbindung mit der Instance hergestellt haben, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

1. Stellen Sie über SSH eine Connect zur Instance her.
2. Legen Sie das Passwort für den `ec2-user` Benutzer fest.

   ```
   $ sudo /usr/bin/dscl . -passwd /Users/ec2-user
   ```

3. Aktivieren Sie das sichere Token für den `ec2-user` Benutzer. Geben Sie für `-oldPassword` dasselbe Passwort wie im vorherigen Schritt ein. Geben Sie für `-newPassword` ein anderes Passwort ein. Der folgende Befehl geht davon aus, dass Sie Ihre alten und neuen Passwörter in `.txt` Dateien gespeichert haben.

   ```
   $ sysadminctl -oldPassword `cat old_password.txt` -newPassword `cat
    new_password.txt`
   ```

4. Stellen Sie sicher, dass das sichere Token aktiviert ist.

   ```
   $ sysadminctl -secureTokenStatus ec2-user
   ```

Schritt 2: Delegieren Sie den Besitz des Amazon EBS-Root-Volumes an den Administratorbenutzer des EBS-Root-Volumes

Um die Inhaberschaft zu delegieren, müssen Sie eine Aufgabe zur Delegierung des Volume-Besitzes erstellen.

1. Verwenden Sie den Befehl create-delegate-mac-volume-ownership-task, um die Aufgabe zu erstellen. Geben Sie für `--instance-id` die ID der Instanz an. Geben Sie für `--mac-credentials` die folgenden Anmeldeinformationen an:

   - Interner Festplatten-Administrator
     - Benutzername — Nur der standardmäßige Administratorbenutzer (`aws-managed-user`) wird unterstützt und standardmäßig verwendet. Sie können keinen anderen Administratorbenutzer angeben.
     - Passwort — Wenn Sie das Standardkennwort für nicht geändert habe`aws-managed-user`, geben Sie das Standardkennwort ein, das leer ist. Geben Sie andernfalls Ihr Passwort ein.
   - Administratorbenutzer für das Amazon EBS-Root-Volume
     - Benutzername — Wenn Sie den standardmäßigen Administratorbenutzer nicht geändert haben, geben Sie ihn an`ec2-user`. Geben Sie andernfalls den Benutzernamen für Ihren Administratorbenutzer an.
     - Passwort — Geben Sie das Passwort ein, das Sie in Schritt 1 oben für den Root-Volume-Admin-Benutzer festgelegt haben.

```
aws ec2 create-delegate-mac-volume-ownership-task \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--mac-credentials file://mac-credentials.json
```

Im Folgenden finden Sie den Inhalt der `mac-credentials.json` Datei, auf die in den vorherigen Beispielen verwiesen wurde.

```
{
  "internalDiskPassword":"internal-disk-admin_password",
  "rootVolumeUsername":"root-volume-admin_username",
  "rootVolumepassword":"root-volume-admin_password"
}
```

2. Warten Sie, bis die Aufgabe zur Delegierung des Volumenbesitzes abgeschlossen ist und die Instance wieder in einen fehlerfreien Zustand zurückkehrt. Verwenden Sie den Befehl describe-mac-modification-tasks. Geben Sie für `--mac-modification-task-id` die ID der Aufgabe zur Delegierung des Volumenbesitzes aus dem vorherigen Schritt an.

```
aws ec2 describe-mac-modification-tasks \
--mac-modification-task-id task-id
```

3. Wenn die Aufgabe zur Delegierung des Volumenbesitzes abgeschlossen ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software

Nachdem Sie den Besitz des Amazon EBS-Root-Volumes delegiert haben, führen Sie die unter Software auf x86-Mac-Instances aktualisieren (unten) beschriebenen Schritte aus, um die Software zu aktualisieren.

Manual volume ownership delegation

Während Sie dieses Verfahren durcharbeiten, erstellen Sie zwei Passwörter. Ein Passwort ist für den Administratorbenutzer des Amazon EBS-Root-Volumes (`ec2-user`) und das andere Passwort ist für den internen Festplatten-Administratorbenutzer (`aws-managed-user`). Merken Sie sich diese Passwörter, da Sie sie im weiteren Verlauf des Verfahrens verwenden werden.

> **Note**
>
> Mit diesem Verfahren auf macOS Big Sur können Sie nur kleinere Aktualisierungen durchführen, z. B. die Aktualisierung von macOS Big Sur 11.7.3 zu macOS Big Sur 11.7.4. Für macOS Monterey oder höher können Sie größere Softwareupdates durchführen.

Für den Zugriff auf die interne Festplatte

1. Stellen Sie von Ihrem lokalen Computer aus im Terminal mit dem folgenden Befehl über SSH eine Verbindung zu Ihrer Apple-Silicon-Mac-Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellung einer Verbindung zu Ihrer Instance mit SSH.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@instance-public-dns-name
```

2. Installieren und starten Sie macOS Screen Sharing mit dem folgenden Befehl.

```
[ec2-user ~]$ sudo launchctl enable system/com.apple.screensharing
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/
com.apple.screensharing.plist
```

3. Legen Sie ein Passwort für `ec2-user` mit dem folgenden Befehl fest. Merken Sie sich das Passwort, da Sie es später verwenden werden.

```
[ec2-user ~]$ sudo /usr/bin/dscl . -passwd /Users/ec2-user
```

4. Trennen Sie die Verbindung zur Instance, indem Sie exit eingeben und die Rücktaste drücken.
5. Verbinden Sie sich von Ihrem lokalen Computer aus im Terminal erneut mit Ihrer Instance mit einem SSH-Tunnel zum VNC-Port, indem Sie den folgenden Befehl eingeben.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem -L 5900:localhost:5900 ec2-user@instance-public-
dns-name
```

> **Note**
>
> Beenden Sie diese SSH-Sitzung erst, wenn die folgenden VNC-Verbindungs- und GUI-Schritte abgeschlossen sind. Wenn die Instance neu gestartet wird, wird die Verbindung automatisch geschlossen.

6. Verbinden Sie sich von Ihrem lokalen Computer aus mit `localhost:5900`, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Öffnen Sie den Finder und wählen Sie Go.
   b. Wählen Sie Mit Server verbinden aus.
   c. Geben Sie `vnc://localhost:5900` in das Feld Serveradresse ein.
7. Stellen Sie im macOS-Fenster eine Verbindung zur Remote-Sitzung der Apple-Silicon-Mac-Instance als `ec2-user` mit dem Passwort her, das Sie in Schritt 3 erstellt haben.
8. Greifen Sie mit einer der folgenden Optionen auf die interne Festplatte mit dem Namen InternalDiskzu.
   a. Für macOS Ventura oder höher: Öffnen Sie die Systemeinstellungen, wählen Sie im linken Bereich Allgemein und dann unten rechts im Bereich Startup-Diskette aus.

b. Für macOS Monterey oder darunter: Öffnen Sie die Systempräferenzen, wählen Sie Startup-Diskette und entsperren Sie den Bereich dann, indem Sie das Schlosssymbol unten links im Fenster auswählen.

> **Tipp zur Problembehebung**
>
> Wenn Sie die interne Festplatte mounten müssen, führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus.
>
> ```
> APFSVolumeName="InternalDisk" ; SSDContainer=$(diskutil list | grep
>  "Physical Store disk0" -B 3 | grep "/dev/disk" | awk {'print $1'} ) ;
>  diskutil apfs addVolume $SSDContainer APFS $APFSVolumeName
> ```

9. Wählen Sie das interne Laufwerk mit dem Namen InternalDiskaus und klicken Sie auf Neu starten. Wählen Sie erneut Neu starten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

> **Important**
>
> Wenn die interne Festplatte statt Macintosh HD heißt InternalDisk, muss Ihre Instanz gestoppt und neu gestartet werden, damit der dedizierte Host aktualisiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Beenden oder beenden Sie Ihre Amazon EC2 Mac-Instance.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Besitz an den administrativen Benutzer zu delegieren. Wenn Sie sich mit SSH wieder mit Ihrer Instance verbinden, starten Sie von der internen Festplatte unter Verwendung des speziellen administrativen Benutzers (`aws-managed-user`). Das ursprüngliche Passwort für `aws-managed-user` ist leer, daher müssen Sie es bei Ihrer ersten Verbindung überschreiben. Dann müssen Sie die Schritte wiederholen, um macOS Screen Sharing zu installieren und zu starten, da sich das Startvolume geändert hat.

Die Inhaberschaft auf einem Amazon-EBS-Volume an den Administrator zu delegieren

1. Stellen Sie von Ihrem lokalen Computer aus im Terminal mit dem folgenden Befehl eine Verbindung zu Ihrer Apple-Silicon-Mac-Instance her.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem aws-managed-user@instance-public-dns-name
```

2. Verwenden Sie einen der folgenden Befehle, um das Problem zu beheben, wenn Sie die Warnung `WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!` erhalten.

   a. Löschen Sie die bekannten Hosts mit dem folgenden Befehl. Wiederholen Sie dann den vorherigen Schritt.

   ```
   rm ~/.ssh/known_hosts
   ```

   b. Fügen Sie dem SSH-Befehl im vorherigen Schritt Folgendes aus.

   ```
   -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
   ```

3. Legen Sie das Passwort für `aws-managed-user` mit dem folgenden Befehl fest. Das ursprüngliche `aws-managed-user` Passwort ist leer, daher müssen Sie es bei Ihrer ersten Verbindung überschreiben.

   a.
   ```
   [aws-managed-user ~]$ sudo /usr/bin/dscl . -passwd /Users/aws-managed-
   user password
   ```

   b. Wenn Sie die Eingabeaufforderung `Permission denied. Please enter user's old password:` erhalten, drücken Sie die Eingabetaste.

   > **Tipp zur Problembehebung**
   >
   > Wenn Sie den Fehler `passwd: DS error: eDSAuthFailed` erhalten, verwenden Sie den folgenden Befehl.
   >
   > ```
   > [aws-managed-user ~]$ sudo passwd aws-managed-user
   > ```

4. Installieren und starten Sie macOS Screen Sharing mit dem folgenden Befehl.

   ```
   [aws-managed-user ~]$ sudo launchctl enable system/com.apple.screensharing
   sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/
   com.apple.screensharing.plist
   ```

5. Trennen Sie die Verbindung zur Instance, indem Sie exit eingeben und die Rücktaste drücken.

6. Verbinden Sie sich von Ihrem lokalen Computer aus im Terminal erneut mit Ihrer Instance mit einem SSH-Tunnel zum VNC-Port, indem Sie den folgenden Befehl eingeben.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem -L 5900:localhost:5900 aws-managed-user@instance-public-dns-name
```

7. Verbinden Sie sich von Ihrem lokalen Computer aus mit `localhost:5900`, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   a. Öffnen Sie den Finder und wählen Sie Go.

   b. Wählen Sie Mit Server verbinden aus.

   c. Geben Sie `vnc://localhost:5900` in das Feld Serveradresse ein.

8. Stellen Sie im macOS-Fenster eine Verbindung zur Remote-Sitzung der Apple-Silicon-Mac-Instance als `aws-managed-user` mit dem Passwort her, das Sie in Schritt 3 erstellt haben.

> **Note**
>
> Wenn Sie aufgefordert werden, sich mit Ihrer Apple ID anzumelden, wählen Sie Später einrichten.

9. Greifen Sie mit einer der folgenden Optionen auf das Amazon EBS Volume zu.

   a. Für macOS Ventura oder höher: Öffnen Sie die Systemeinstellungen, wählen Sie im linken Bereich Allgemein und dann unten rechts im Bereich Startup-Diskette aus.

   b. Für macOS Monterey oder darunter: Öffnen Sie die Systempräferenzen, wählen Sie Startup-Diskette und entsperren Sie den Bereich dann mit dem Schlosssymbol unten links im Fenster.

> **Note**
>
> Wenn Sie bis zum Neustart zur Eingabe eines Administrator-Passworts aufgefordert werden, verwenden Sie das Passwort, das Sie oben für `aws-managed-user` festgelegt haben. Dieses Passwort kann sich von dem unterscheiden, das Sie für `ec2-user` oder für das Standard-Administratorkonto in Ihrer Instance festgelegt haben. Die folgenden Anweisungen geben an, wann das Administratorkennwort Ihrer Instance verwendet werden soll.

10. Wählen Sie das Amazon EBS-Volume aus (das Volume, das InternalDiskim Fenster Startdiskette nicht benannt ist) und wählen Sie Restart.

> **Note**
>
> Wenn Sie mehrere startfähige Amazon-EBS-Volumes an Ihre Apple-Silicon-Mac-Instance angefügt haben, achten Sie darauf, für jedes Volume einen eindeutigen Namen zu verwenden.

11. Bestätigen Sie den Neustart und wählen Sie dann Benutzer autorisieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
12. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich Benutzer auf diesem Volume autorisieren der Administratorbenutzer (standardmäßig `ec2-user`) ausgewählt ist, und wählen Sie dann Autorisieren aus.
13. Geben Sie das `ec2-user`-Passwort ein, das Sie in Schritt 3 des vorherigen Verfahrens erstellt haben, und wählen Sie dann Weiter aus.
14. Geben Sie das Passwort für den speziellen Administratorbenutzer (`aws-managed-user`) ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
15. Stellen Sie von Ihrem lokalen Computer aus im Terminal mithilfe von SSH und dem Benutzernamen `ec2-user` erneut eine Verbindung zu Ihrer Instance her

> **Tipp zur Problembehebung**
>
> Wenn Sie die Warnung `WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!` erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus und stellen Sie mithilfe von SSH erneut eine Verbindung zu Ihrer Instance her.
>
> ```
> rm ~/.ssh/known_hosts
> ```

16. Verwenden Sie die Befehle unter Software auf x86-Mac-Instances aktualisieren, um das Softwareupdate durchzuführen.

Software auf x86-Mac-Instances aktualisieren

Auf x86-Mac-Instances können Sie Betriebssystem-Updates von Apple mit dem `softwareupdate`-Befehl installieren.

So installieren Sie Betriebssystem-Updates von Apple auf x86-Mac-Instances

1. Listen Sie die Pakete mit verfügbaren Updates mit dem folgenden Befehl auf.

```
[ec2-user ~]$ softwareupdate --list
```

2. Installieren Sie alle Updates oder nur bestimmte Updates. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um bestimmte Updates zu installieren.

```
[ec2-user ~]$ sudo softwareupdate --install label
```

   Verwenden Sie den folgenden Befehl, um stattdessen alle Updates zu installieren.

```
[ec2-user ~]$ sudo softwareupdate --install --all --restart
```

Systemadministratoren können AWS Systems Manager damit vorab genehmigte Betriebssystemupdates auf x86-Mac-Instances bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Sie können Homebrew verwenden, um Updates für Pakete auf dem EC2 macOS zu installieren AMIs, sodass Sie die neueste Version dieser Pakete auf Ihren Instanzen haben. Sie können Homebrew auch verwenden, um gängige macOS-Anwendungen auf Amazon EC2 macOS zu installieren und auszuführen. Weitere Informationen finden Sie in der Homebrew-Dokumentation.

Installieren von Updates mit Homebrew

1. Aktualisieren Sie Homebrew mit dem folgenden Befehl.

```
[ec2-user ~]$ brew update
```

2. Listen Sie die Pakete mit verfügbaren Updates mit dem folgenden Befehl auf.

```
[ec2-user ~]$ brew outdated
```

3. Installieren Sie alle Updates oder nur bestimmte Updates. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um bestimmte Updates zu installieren.

```
[ec2-user ~]$ brew upgrade package name
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um stattdessen alle Updates zu installieren.

```
[ec2-user ~]$ brew upgrade
```

Erhöhen Sie die Größe eines EBS-Volumes auf Ihrer Mac-Instance

Sie können die Größe Ihrer Amazon EBS-Volumes auf Ihrer Mac-Instance erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS Elastic Volumes im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Nachdem Sie die Größe des Volumes erhöht haben, müssen Sie die Größe Ihres APFS-Containers wie folgt erhöhen.

So stellen Sie mehr Speicherplatz zur Verfügung:

1. Stellen Sie fest, ob ein Neustart erforderlich ist. Wenn Sie ein bestehendes EBS-Volume an eine laufende Mac-Instance anschließen, müssen Sie die Instance neu starten, um die neue Größe verfügbar zu machen. Wenn während des Startzeitraums eine Änderung am Speicherplatz vorgenommen wurde, ist kein Neustart erforderlich.

   Anzeigen der aktuellen Datenträgergröße:

   ```
   [ec2-user ~]$  diskutil list external physical
   /dev/disk0 (external, physical):
      #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
      0:                 GUID_partition_scheme           *322.1 GB     disk0
      1:                 EFI EFI                          209.7 MB     disk0s1
      2:                 Apple_APFS Container disk2       321.9 GB     disk0s2
   ```

2. Kopieren Sie den folgenden Befehl und fügen Sie ihn ein.

   ```
   [ec2-user ~]$ PDISK=$(diskutil list physical external | head -n1 | cut -d" " -f1)
   APFSCONT=$(diskutil list physical external | grep "Apple_APFS" | tr -s " " | cut -
   d" " -f8)
   yes | sudo diskutil repairDisk $PDISK
   ```

3. Kopieren Sie den folgenden Befehl und fügen Sie ihn ein.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo diskutil apfs resizeContainer $APFSCONT 0
   ```

Beenden oder beenden Sie Ihre Amazon EC2 Mac-Instance

Wenn Sie eine Mac-Instance anhalten, bleibt die Instance etwa 15 Minuten im `stopping`-Status, bevor sie in den `stopped`-Status eintritt.

Wenn Sie eine Mac-Instance stoppen oder beenden, EC2 führt Amazon einen Scrubbing-Workflow auf dem zugrunde liegenden Dedicated Host durch, um die interne SSD zu löschen, die persistenten NVRAM-Variablen zu löschen und auf die neueste Gerätefirmware zu aktualisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Mac-Instances die gleiche Sicherheit und den gleichen Datenschutz bieten wie andere EC2-Nitro-Instances. Außerdem können Sie damit das neueste macOS ausführen AMIs. Während des Scrubbing-Workflows geht der Dedicated Host vorübergehend in den Schwebezustand über. Bei x86-Mac-Instances kann es bis zu 50 Minuten dauern, bis der Scrubbing-Workflow abgeschlossen ist. Bei Apple-Silicon-Mac-Instances kann es bis zu 110 Minuten dauern, bis der Scrubbing-Workflow abgeschlossen ist. Wenn die Gerätefirmware aktualisiert werden muss, kann es bei x86-Mac-Instances außerdem bis zu drei Stunden dauern, bis der Scrubbing-Workflow abgeschlossen ist.

Sie können die angehaltene Mac-Instance nicht starten oder eine neue Mac-Instance starten, bis der Scrubbing-Workflow abgeschlossen ist. An diesem Punkt wechselt Dedicated Host in den `available`-Status.

Die Erfassung und Abrechnung wird angehalten, wenn der Dedicated Host in den `pending`-Status wechselt. Die Dauer des Scrubbing-Workflows wird Ihnen nicht in Rechnung gestellt.

Geben Sie die Dedicated Host für Ihre Mac-Instance frei

Wenn Sie mit Ihrer Mac-Instance fertig sind, können Sie Dedicated Host freigeben. Bevor Sie den Dedicated Host freigeben können, müssen Sie die Mac-Instance anhalten oder beenden. Sie können den Host erst freigeben, wenn der Zuweisungszeitraum das 24-Stunden-Minimum überschreitet.

So veröffentlichen Sie das Dedicated Host

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Markieren Sie die Instance und wählen Sie Instance state (Instance-Status) und wählen Sie dann entweder Stop instance (Instance anhalten) oder Terminate Instance (Instance beenden).
4. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
5. Wählen Sie Dedicated Host aus und wählen Sie Actions (Aktionen), Release host (Host veröffentlichen).

6. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Release (Veröffentlichen).

Systemintegritätsschutz für Amazon EC2 Mac-Instances konfigurieren

Sie können die Einstellungen für den Systemintegritätsschutz (SIP) für x86-Mac-Instances und Apple Silicon Mac-Instances konfigurieren. SIP ist eine wichtige Sicherheitsfunktion von macOS, die dazu beiträgt, unbefugte Codeausführung und Änderungen auf Systemebene zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter Über den Schutz der Systemintegrität.

Sie können SIP entweder vollständig aktivieren oder deaktivieren, oder Sie können bestimmte SIP-Einstellungen selektiv aktivieren oder deaktivieren. Es wird empfohlen, SIP nur vorübergehend zu deaktivieren, um die erforderlichen Aufgaben auszuführen, und es dann so bald wie möglich wieder zu aktivieren. Wenn SIP deaktiviert ist, kann Ihre Instance anfällig für bösartigen Code werden.

Die SIP-Konfiguration wird in allen AWS Regionen unterstützt, in denen Amazon EC2 Mac-Instances unterstützt werden.

Themen

- Überlegungen
- Standard-SIP-Konfigurationen
- Überprüfen Sie Ihre SIP-Konfiguration
- Voraussetzungen für Apple Silicon Mac-Instanzen
- Konfigurieren Sie die SIP-Einstellungen
- Überprüfen Sie den Status der SIP-Konfigurationsaufgabe

Überlegungen

- Die folgenden Amazon EC2 Mac-Instance-Typen und macOS-Versionen werden unterstützt:
  - Mac1 | Mac2 | Mac2-M1Ultra — macOS Ventura (Version 13.0 oder höher)
  - Mac2-M2 | Mac2-M2Pro — macOS Ventura (Version 13.2 oder höher)

  > **Note**
  >
  > Beta- und Vorschauversionen von macOS werden nicht unterstützt.

- Sie können eine benutzerdefinierte SIP-Konfiguration angeben, um einzelne SIP-Einstellungen selektiv zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration

implementieren, stellen Sie eine Verbindung zur Instance her und überprüfen Sie die Einstellungen, um sicherzustellen, dass Ihre Anforderungen ordnungsgemäß implementiert sind und wie vorgesehen funktionieren.

SIP-Konfigurationen können sich mit macOS-Updates ändern. Wir empfehlen Ihnen, die benutzerdefinierten SIP-Einstellungen nach jedem Upgrade der macOS-Version zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitskonfigurationen weiterhin kompatibel sind und ordnungsgemäß funktionieren.

- Bei x86-Mac-Instanzen werden die SIP-Einstellungen auf Instanzebene angewendet. Jedes an die Instanz angehängte Root-Volume erbt automatisch die konfigurierten SIP-Einstellungen.

  Bei Apple-Silicon-Mac-Instanzen werden die SIP-Einstellungen auf der Lautstärkeebene angewendet. Root-Volumes, die an die Instanz angeschlossen sind, erben die SIP-Einstellungen nicht. Wenn Sie ein anderes Root-Volume anhängen, müssen Sie die SIP-Einstellungen auf den erforderlichen Status zurücksetzen.
- Es kann bis zu 90 Minuten dauern, bis die SIP-Konfigurationsaufgaben abgeschlossen sind. Die Instanz bleibt während der Ausführung der SIP-Konfigurationsaufgabe nicht erreichbar.
- SIP-Konfigurationen werden nicht in Snapshots übertragen oder in Snapshots AMIs , die Sie anschließend aus der Instanz erstellen.
- Apple Silicon Mac-Instances dürfen nur über ein bootfähiges Volume verfügen, und jedes angehängte Volume kann nur über einen zusätzlichen Admin-Benutzer verfügen.

Standard-SIP-Konfigurationen

In der folgenden Tabelle ist die Standard-SIP-Konfiguration für x86-Mac-Instanzen und Apple-Silicon-Mac-Instanzen aufgeführt.

	Apple-Silicon-Mac-Instanzen	x86-Mac-Instanzen
Apple intern	A	Disablec
Dateisystem-Schutz	A	Disablec
Basissystem	A	Aktiviert
Einschränkungen beim Debuggen	A	Aktiviert

	Apple-Silicon-Mac-Instanzen	x86-Mac-Instanzen
Dtrace-Einschränkungen	A	Aktiviert
Nächstes Signieren	A	Aktiviert
NVRAM-Schutz	A	Aktiviert

Überprüfen Sie Ihre SIP-Konfiguration

Wir empfehlen Ihnen, Ihre SIP-Konfiguration vor und nach Änderungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet konfiguriert ist.

Um die SIP-Konfiguration für eine Amazon EC2 Mac-Instance zu überprüfen

Stellen Sie über SSH Connect mit der Instance her und führen Sie dann den folgenden Befehl in der Befehlszeile aus.

```
$ csrutil status
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
System Integrity Protection status: enabled.

Configuration:
    Apple Internal: enabled
    Kext Signing: disabled
    Filesystem Protections: enabled
    Debugging Restrictions: enabled
    DTrace Restrictions: enabled
    NVRAM Protections: enabled
    BaseSystem Verification: disabled
```

Voraussetzungen für Apple Silicon Mac-Instanzen

Bevor Sie die SIP-Einstellungen für Apple Silicon Mac-Instances konfigurieren können, müssen Sie ein Passwort festlegen und das sichere Token für den Administratorbenutzer des Amazon EBS-Root-Volumes aktivieren (`ec2-user`).

> **Note**
>
> Das Passwort und das sichere Token werden festgelegt, wenn Sie zum ersten Mal über die GUI eine Verbindung zu einer Apple-Silicon-Mac-Instance herstellen. Wenn Sie zuvor über die GUI eine Verbindung mit der Instanz hergestellt haben oder wenn Sie eine x86-Mac-Instanz verwenden, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen.

Um ein Passwort festzulegen und das sichere Token für den Administratorbenutzer des EBS-Root-Volumes zu aktivieren

1. Stellen Sie über SSH eine Connect zur Instance her.
2. Legen Sie das Passwort für den `ec2-user` Benutzer fest.

```
$ sudo /usr/bin/dscl . -passwd /Users/ec2-user
```

3. Aktivieren Sie das sichere Token für den `ec2-user` Benutzer. Geben Sie für `-oldPassword` dasselbe Passwort wie im vorherigen Schritt ein. Geben Sie für `-newPassword` ein anderes Passwort ein. Der folgende Befehl geht davon aus, dass Sie Ihre alten und neuen Passwörter in `.txt` Dateien gespeichert haben.

```
$ sysadminctl -oldPassword `cat old_password.txt` -newPassword `cat
 new_password.txt`
```

4. Stellen Sie sicher, dass das sichere Token aktiviert ist.

```
$ sysadminctl -secureTokenStatus ec2-user
```

Konfigurieren Sie die SIP-Einstellungen

Wenn Sie die SIP-Einstellungen für Ihre Instance konfigurieren, können Sie entweder alle SIP-Einstellungen aktivieren oder deaktivieren, oder Sie können eine benutzerdefinierte Konfiguration angeben, die bestimmte SIP-Einstellungen selektiv aktiviert oder deaktiviert.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration implementieren, stellen Sie eine Verbindung zur Instance her und überprüfen Sie die Einstellungen, um sicherzustellen, dass Ihre Anforderungen ordnungsgemäß implementiert sind und wie vorgesehen funktionieren. SIP-Konfigurationen können sich mit macOS-Updates ändern. Wir empfehlen Ihnen, die benutzerdefinierten SIP-Einstellungen nach jedem Upgrade der macOS-Version zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitskonfigurationen weiterhin kompatibel sind und ordnungsgemäß funktionieren.

Um die SIP-Einstellungen für Ihre Instance zu konfigurieren, müssen Sie eine SIP-Konfigurationsaufgabe erstellen. Die SIP-Konfigurationsaufgabe spezifiziert die SIP-Einstellungen für Ihre Instanz.

Wenn Sie eine SIP-Konfiguration für eine Apple-Silicon-Mac-Instanz erstellen, müssen Sie die folgenden Anmeldeinformationen angeben:

- Interner Festplatten-Administrator
  - Benutzername — Nur der standardmäßige Administratorbenutzer (`aws-managed-user`) wird unterstützt und standardmäßig verwendet. Sie können keinen anderen Administratorbenutzer angeben.
  - Passwort — Wenn Sie das Standardkennwort für nicht geändert habe`aws-managed-user`, geben Sie das Standardkennwort ein, das leer ist. Geben Sie andernfalls Ihr Passwort ein.
- Administratorbenutzer für das Amazon EBS-Root-Volume
  - Benutzername — Wenn Sie den standardmäßigen Administratorbenutzer nicht geändert haben, geben Sie ihn an`ec2-user`. Geben Sie andernfalls den Benutzernamen für Ihren Administratorbenutzer an.
  - Passwort — Sie müssen immer das Passwort angeben.

Verwenden Sie die folgenden Methoden, um eine SIP-Konfigurationsaufgabe zu erstellen.

Console

Um eine SIP-Konfigurationsaufgabe mit der Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann die Amazon EC2 Mac-Instance aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Sicherheit die Optionen Mac modifizieren, Systemintegritätsschutz modifizieren aus.
4. Um alle SIP-Einstellungen zu aktivieren, wählen Sie SIP aktivieren aus. Um alle SIP-Einstellungen zu deaktivieren, deaktivieren Sie die Option SIP aktivieren.
5. Um eine benutzerdefinierte Konfiguration anzugeben, mit der bestimmte SIP-Einstellungen selektiv aktiviert oder deaktiviert werden, wählen Sie Benutzerdefinierte SIP-Konfiguration angeben aus und wählen Sie dann die SIP-Einstellungen aus, die aktiviert werden sollen, oder löschen Sie die SIP-Einstellungen, um sie zu deaktivieren.
6. Geben Sie die Anmeldeinformationen für den Benutzer des Root-Volumes und den Besitzer des internen Datenträgers an.
7. Wählen Sie Aufgabe zur SIP-Änderung erstellen aus.

AWS CLI

Um eine SIP-Konfigurationsaufgabe mit dem zu erstellen AWS CLI

Verwenden Sie den protection-modification-task Befehl create-mac-system-integrity-.

Aktiviert oder deaktiviert alle SIP-Einstellungen

Um alle SIP-Einstellungen vollständig zu aktivieren oder zu deaktivieren, verwenden Sie nur den `--mac-system-integrity-protection-status` Parameter.

Der folgende Beispielbefehl aktiviert alle SIP-Einstellungen.

```
aws ec2 create-mac-system-integrity-protection-modification-task \
--instance-id i-0abcdef9876543210 \
--mac-system-integrity-protection-status enabled \
--mac-credentials file://mac-credentials.json
```

Geben Sie eine benutzerdefinierte SIP-Konfiguration an

Um eine benutzerdefinierte SIP-Konfiguration anzugeben, die bestimmte SIP-Einstellungen selektiv aktiviert oder deaktiviert, geben Sie die `--mac-system-integrity-protection-configuration` Parameter `--mac-system-integrity-protection-status` und an. Verwenden Sie in diesem Fall, `mac-system-integrity-protection-status` um den gesamten SIP-Status anzugeben und einzelne `mac-system-integrity-protection-configuration` SIP-Einstellungen selektiv zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Mit dem folgenden Beispielbefehl wird eine SIP-Konfigurationsaufgabe erstellt, um alle SIP-Einstellungen außer `NvramProtections` und `FilesystemProtections` zu aktivieren.

```
aws ec2 create-mac-system-integrity-protection-modification-task \
--instance-id i-0abcdef9876543210 \
--mac-system-integrity-protection-status enabled \
--mac-system-integrity-protection-configuration
 "NvramProtections=disabled, FilesystemProtections=disabled" \
--mac-credentials file://mac-credentials.json
```

Der folgende Beispielbefehl erstellt eine SIP-Konfigurationsaufgabe, um alle SIP-Einstellungen außer zu deaktivieren`DtraceRestrictions`.

```
aws ec2 create-mac-system-integrity-protection-modification-task \
--instance-id i-0abcdef9876543210 \
--mac-system-integrity-protection-status disabled \
--mac-system-integrity-protection-configuration "DtraceRestrictions=enabled" \
--mac-credentials file://mac-credentials.json
```

Inhalt der **`mac-credentials.json`** Datei

Im Folgenden finden Sie den Inhalt der `mac-credentials.json` Datei, auf die in den vorherigen Beispielen verwiesen wurde.

```
{
  "internalDiskPassword":"internal-disk-admin_password",
  "rootVolumeUsername":"root-volume-admin_username",
  "rootVolumepassword":"root-volume-admin_password"
}
```

Überprüfen Sie den Status der SIP-Konfigurationsaufgabe

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Status der SIP-Konfigurationsaufgaben zu überprüfen.

Console

So zeigen Sie SIP-Konfigurationsaufgaben mit der Konsole an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann die Amazon EC2 Mac-Instance aus.
3. Scrollen Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ nach unten zum Abschnitt „Aufgaben zur Mac-Änderung“.

AWS CLI

Um den Status der SIP-Konfigurationsaufgaben zu überprüfen, verwenden Sie den AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl describe-mac-modification-tasks.

Finden Sie unterstützte macOS-Versionen für Ihren Amazon EC2 Mac Dedicated Host

Sie können sich die neuesten macOS-Versionen ansehen, die von Ihrem Amazon EC2 Mac Dedicated Host unterstützt werden. Mit dieser Funktion können Sie überprüfen, ob Ihr Dedicated Host Instance-Starts mit Ihren bevorzugten macOS-Versionen unterstützen kann.

Für jede macOS-Version ist eine minimale Firmware-Version auf dem zugrunde liegenden Apple Mac erforderlich, um erfolgreich zu booten. Die Apple-Mac-Firmware-Version kann veraltet sein, wenn ein zugewiesener Mac-Dedicated-Host über einen längeren Zeitraum inaktiv war oder wenn auf ihm eine lang ausgeführte Instance installiert ist.

Um die Unterstützung für die neuesten macOS-Versionen sicherzustellen, können Sie Instances auf Ihrem zugewiesenen Mac-Dedicated-Host anhalten oder beenden. Dadurch wird der Host-Scrubbing-Workflow ausgelöst und die Firmware auf dem zugrunde liegenden Apple Mac aktualisiert, um die neuesten macOS-Versionen zu unterstützen. Ein Dedicated Host mit einer lang ausgeführten Instance wird automatisch aktualisiert, wenn Sie eine ausgeführte Instance anhalten oder beenden.

Weitere Informationen zu Scrubbing-Workflows finden Sie unter Beenden oder beenden Sie Ihre Amazon EC2 Mac-Instance.

Weitere Informationen über das Starten einer Mac-Instance finden Sie unter Starten Sie eine Mac-Instance mit dem AWS Management Console oder AWS CLI.

Sie können Informationen zu den neuesten macOS-Versionen, die auf Ihrem zugewiesenen Dedicated Host unterstützt werden, über die EC2 Amazon-Konsole oder die anzeigen AWS CLI.

Console

So zeigen Sie Firmware-Informationen für Dedicated Hosts mithilfe der Konsole an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Auf der Detailseite zu Dedicated Hosts finden Sie unter Aktuell unterstützte macOS-Versionen die neuesten macOS-Versionen, die der Host unterstützen kann.

AWS CLI

Um Firmware-Informationen für Dedicated Hosts anzuzeigen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie den `describe-mac-hosts`-Befehl und ersetzen Sie `region` durch den entsprechenden AWS-Region.

```
$ aws ec2 describe-mac-hosts --region us-east-1
  {
      "MacHosts": [
          {
              "HostId": "h-07879acf49EXAMPLE",
              "MacOSLatestSupportedVersions": [
                  "14.3",
                  "13.6.4",
                  "12.7.3"
              ]
          }
      ]
  }
```

So abonnieren Sie macOS-AMI-Benachrichtigungen

Um benachrichtigt zu werden, wenn neue AMIs Produkte veröffentlicht werden oder wenn BridgeOS aktualisiert wurde, abonnieren Sie Benachrichtigungen über Amazon SNS.

Weitere Informationen zu EC2 macOS AMIs finden Sie unter AMIs Versionshinweise zu Amazon EC2 macOS.

So abonnieren Sie macOS-AMI-Benachrichtigungen

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region in der Navigationsleiste zu US East (N. Virginia). Sie müssen diese Region verwenden, da die SNS-Benachrichtigungen, die Sie abonnieren, in dieser Region erstellt wurden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
4. Wählen Sie Create subscription.
5. Führen Sie im Dialogfeld Create subscription die folgenden Schritte aus:

   a. Kopieren Sie für das Thema ARN einen der folgenden Amazon-Ressourcennamen (ARNs) und fügen Sie ihn ein:

      - **`arn:aws:sns:us-east-1:898855652048:amazon-ec2-macos-ami-updates`**
      - **`arn:aws:sns:us-east-1:898855652048:amazon-ec2-bridgeos-updates`**

   b. Wählen Sie unter Protokoll eine der folgenden Optionen:

      - E-Mail:

        Geben Sie unter Endpoint eine E-Mail-Adresse ein, um die Benachrichtigungen zu empfangen. Nachdem Sie Ihr Abonnement erstellt haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-Nachricht mit der Betreffzeile `AWS Notification - Subscription Confirmation`. Öffnen Sie die E-Mail und wählen Sie Confirm subscription aus, um Ihr Abonnement abzuschließen.

      - SMS:

        Geben Sie unter Endpunkt eine E-Mail-Adresse ein, um die Benachrichtigungen zu empfangen.

      - AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon Data Firehose (Benachrichtigungen werden im JSON-Format geliefert):

        Geben Sie für Endpunkt den ARN für die Lambda-Funktion, die SQS-Warteschlange oder den Firehose-Stream ein, den Sie zum Empfangen der Benachrichtigungen verwenden können.

   c. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.

Immer wenn macOS AMIs veröffentlicht wird, senden wir Benachrichtigungen an die Abonnenten des `amazon-ec2-macos-ami-updates` Themas. Immer wenn bridgeOS aktualisiert wird, senden wir Benachrichtigungen an die Abonnenten des `amazon-ec2-bridgeos-updates`-Themas. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht mehr erhalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich abzumelden.

So melden Sie sich von den macOS-AMI-Benachrichtigungen ab

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region in der Navigationsleiste zu US East (N. Virginia). Sie müssen diese Region verwenden, da die SNS-Benachrichtigungen in dieser Region erstellt wurden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
4. Wählen Sie die Abonnements aus und wählen Sie anschließend Actions und Delete Subscriptions. Klicken Sie zum Bestätigen auf Delete.

Rufen Sie das macOS-AMI IDs mithilfe der AWS Systems Manager Parameter Store API ab

Beim Starten einer Instance müssen Sie ein AMI angeben. Ein AMI ist spezifisch für eine AWS-Region Betriebssystem- und Prozessorarchitektur. Sie können alle macOS AMIs in einem anzeigen AWS-Region und das neueste macOS-AMI abrufen, indem Sie die AWS Systems Manager Parameter Store-API abfragen. Wenn Sie diese öffentlichen Parameter verwenden, müssen Sie das macOS-AMI nicht manuell nachschlagen IDs. Öffentliche Parameter sind sowohl x86 für macOS als auch für ARM64 macOS AMIs verfügbar und können in Ihre vorhandenen AWS CloudFormation Vorlagen integriert werden.

Erforderliche Berechtigungen

Um diese Aktion ausführen zu können, muss der IAM-Prinzipal über die erforderlichen Berechtigungen zum Aufrufen der `ssm:GetParameter`-API-Aktion verfügen.

Um eine Liste aller aktuellen macOS AMIs anzuzeigen, AWS-Region verwenden Sie den AWS CLI

Verwenden Sie den folgenden get-parameters-by-pathBefehl, um eine Liste aller macOS AMIs in der aktuellen Region anzuzeigen.

```
aws ssm get-parameters-by-path --path /aws/service/ec2-macos --recursive --query
 "Parameters[].Name"
```

Um die AMI-ID des neuesten großen macOS-AMI abzurufen, verwenden Sie den AWS CLI

Verwenden Sie den folgenden Befehl get-parameter mit dem Unterparameter `image_id`. `sonoma`Ersetzen Sie im folgenden Beispiel durch eine von macOS unterstützte Hauptversion, `x86_64_mac` durch den Prozessor und `region-code` durch eine unterstützte Version, AWS-Region für die Sie die neueste macOS-AMI-ID benötigen.

```
aws ssm get-parameter --name /aws/service/ec2-macos/sonoma/x86_64_mac/latest/image_id
 --region region-code
```

Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der öffentlichen AMI-Parameter für macOS im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

AMIs Versionshinweise zu Amazon EC2 macOS

Die folgenden Informationen enthalten Details zu den standardmäßig in EC2 macOS enthaltenen Paketen AMIs und fassen die Änderungen für jede EC2 macOS-AMI-Version zusammen.

Informationen zum Abonnieren von macOS-AMI-Benachrichtigungen finden Sie unter So abonnieren Sie macOS-AMI-Benachrichtigungen.

Mac-Instances können eines der folgenden Betriebssysteme ausführen:

- macOS Mojave (Version 10.14) (nur x86-Mac-Instances)
- macOS Catalina (Version 10.15) (nur x86-Mac-Instances)
- macOS Big Sur (Version 11) (x86- und M1-Mac-Instances)
- macOS Monterey (Version 12) (x86- und M1-Mac-Instances)
- macOS Ventura (Version 13) (alle Mac-Instances, M2- und M2-Pro-Mac-Instances unterstützen macOS-Ventura-Version 13.2 oder höher)
- macOS Sonoma (Version 14) (alle Mac-Instances)
- macOS Sequoia (Version 15) (alle Mac-Instances)

Datenschutzrichtlinien für lokale Netzwerke für macOS Sequoia genehmigen

macOS Sequoia (Version 15) verfügt über eine neue Funktion zum Schutz lokaler Netzwerke, die sich auf Benutzer lokaler IP-basierter Dienste auswirkt, darunter Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS).

> **Important**
>
> Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass Sie ununterbrochenen Zugriff auf lokale IP-basierte Services haben, um die Datenschutzrichtlinien für lokale Netzwerke zu genehmigen.

So genehmigen Sie Datenschutzrichtlinien für lokale Netzwerke

1. Eine Verbindung mit der grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) Ihrer Instance herstellen.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datenschutzrichtlinien für lokale Netzwerke zu genehmigen.
3. Nachdem Sie die Richtlinien genehmigt haben, erstellen Sie ein AMI Ihrer EC2 Mac-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

Alle EC2 Mac-Instances, die über das neu erstellte AMI gestartet werden, behalten die Local Network Privacy -Berechtigungen.

In Amazon EC2 macOS enthaltene Standardpakete AMIs

In der folgenden Tabelle werden Pakete beschrieben, die standardmäßig im EC2 macOS enthalten sind AMIs.

Pakete	Versionshinweise
EC2 macOS Init	https://github.com/aws/ec2-macos-init/tags
EC2 macOS Utils	https://github.com/aws/ec2-macos-utils/tags
Amazon-SSM-Agent	https://github.com/aws/amazon-ssm-agent/releases
AWS Command Line Interface (AWS CLI) Version 2	https://raw.githubusercontent.com/aws/aws-cli/v2/CHANGELOG.rst

Pakete	Versionshinweise
Befehlszeilen-Tools für Xcode	https://developer.apple.com/documentation/xcode-release-notes
Homebrew	https://github.com/Homebrew/brew/releases
EC2 Instanzverbindung	https://github.com/aws/aws-ec2-instance-connect-config/releases
Safari	https://developer.apple.com/documentation/safari-release-notes

AMI-Aktualisierungen für Amazon EC2 macOS

In der folgenden Tabelle werden die in den EC2 macOS-AMI-Versionen enthaltenen Änderungen beschrieben. Beachten Sie, dass einige Änderungen für alle EC2 macOS gelten AMIs, während andere nur für einen Teil davon AMIs gelten.

EC2 macOS AMI-Aktualisierungen

Veröffentlichung	Änderungen
2025.06.27	Alle AMIs • Auf `awscli` 2.27.40 aktualisiert • Homebrew wurde auf 4.5.7 aktualisiert • x86_64-Bilder auf ENA Ethernet-Text migriert AWS Veröffentlichung von macOS Ventura 13.7.6 • Sicherheitsinhalt von macOS Ventura 13.7.6 • Safari wurde auf 18.5 aktualisiert • Sicherheitsinhalt von Safari 18.5

Veröffentlichung	Änderungen
	Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.7.6 • Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.7.6 • Safari wurde auf 18.5 aktualisiert • Sicherheitsinhalt von Safari 18.5 Veröffentlichung von macOS Sequoia 15.5 • Sicherheitsinhalt von macOS Sequoia 15.5 • Die Befehlszeilentools wurden auf 16.4 aktualisiert • AWS ENA Ethernet wurde auf 1.0.9 aktualisiert

Veröffentlichung	Änderungen

2025.05.21	Alle AMIs
	• Auf `awscli` 2.27.7 aktualisiert
	• Auf 1.5.11 aktualisiert `ec2-macos-init`
	• Auf 1.0.5 aktualisiert `ec2-macos-utils`
	• Homebrew wurde auf 4.5.1 aktualisiert
	
	Veröffentlichung von macOS Ventura 13.7.5
	• Sicherheitsinhalt von macOS Ventura 13.7.5
	• Safari wurde auf 18.4 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 18.4
	
	Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.7.5
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.7.5
	• Safari wurde auf 18.4 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 18.4
	
	Veröffentlichung von macOS Sequoia 15.4.1
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sequoia 15.4.1
	• Die Befehlszeilentools wurden auf 16.3 aktualisiert

Veröffentlichung	Änderungen

2025.05.05	Alle AMIs
	• Auf `awscli` 2.27.1 aktualisiert
	• Auf 1.5.11 aktualisiert `ec2-macos-init`
	• Auf 1.3.1 aktualisiert `ec2-macos-system-monitor`
	• Auf 1.0.5 aktualisiert `ec2-macos-utils`
	• Homebrew auf 4.4.32 aktualisiert
	
	Veröffentlichung von macOS Ventura 13.7.5
	• Sicherheitsinhalt von macOS Ventura 13.7.5
	• Safari wurde auf 18.4 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 18.4
	
	Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.7.5
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.7.5
	• Safari wurde auf 18.4 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 18.4
	
	Veröffentlichung von macOS Sequoia 15.4.1
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sequoia 15.4.1

Veröffentlichung	Änderungen
18.03.2025	Alle AMIs • Auf `awscli` 2.24.2 aktualisiert • Homebrew auf 4.4.20 aktualisiert Veröffentlichung von macOS Sequoia 15.3.1 • Sicherheitsinhalt von macOS Sequoia 15.3.1 Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.7.4 • Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.7.4 • Safari wurde auf 18.3 aktualisiert Veröffentlichung von macOS Ventura 13.7.4 • Sicherheitsinhalt von macOS Ventura 13.7.4 • Safari wurde auf 18.3 aktualisiert

Veröffentlichung	Änderungen
2025.01.24	Alle AMIs • Auf `awscli` 2.22.33 aktualisiert • Homebrew wurde auf 4.4.15 aktualisiert Veröffentlichung von macOS Sequoia 15.2 • Sicherheitsinhalt von macOS Sequoia 15.2 • Die Befehlszeilentools wurden auf 16.2 aktualisiert Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.7.2 • Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.7.2 • Safari wurde auf 18.2 aktualisiert • Die Befehlszeilentools wurden auf 16.2 aktualisiert Veröffentlichung von macOS Ventura 13.7.2 • Sicherheitsinhalt von macOS Ventura 13.7.2 • Safari wurde auf 18.2 aktualisiert

Veröffentlichung	Änderungen
2024.12.20	Alle AMIs • Homebrew wurde auf 4.4.8 aktualisiert • Auf 2.22.5 aktualisiert `aws-cli` • `amazon-ssm-agent` zu 3.3.987.0 aktualisiert Veröffentlichung von macOS Sequoia 15.1.1 • Sicherheitsinhalt von macOS Sequoia 15.1.1 Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.7.1 • Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.7.1 • Safari wurde auf 18.1.1 aktualisiert Veröffentlichung von macOS Ventura 13.7.1 • Sicherheitsinhalt von macOS Ventura 13.7.1 • Safari wurde auf 18.1.1 aktualisiert

Veröffentlichung	Änderungen

2024.10.28	Alle AMIs
	• Homebrew auf 4.4.2 aktualisiert
	• `aws-cli` zu 2.18.13 aktualisiert
	• `amazon-ssm-agent` zu 3.3.987.0 aktualisiert
	• `ec2-macos-init` zu 1.5.10 aktualisiert
	• `ec2-macos-utils` zu 1.0.4 aktualisiert
	
	Veröffentlichung von macOS Sequoia 15.0
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sequoia 15
	
	Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.7
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.7.
	• Die Befehlszeilentools wurden auf Version 16.0 aktualisiert
	• Safari wurde auf 18.0.1 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 18
	
	Veröffentlichung von macOS Ventura 13.7
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 13.7
	• Safari wurde auf 18.0.1 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 18

Veröffentlichung	Änderungen

2024.08.20	Alle AMIs
	• Homebrew auf 4.3.14 aktualisiert
	• `aws-cli` zu 2.17.29 aktualisiert
	
	Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.6.1
	• Keine veröffentlichten CVE-Einträge.
	
	Veröffentlichung von macOS Ventura 13.6.9
	• Keine veröffentlichten CVE-Einträge.
	• Safari wurde auf 17.6 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 17.6
	
	Veröffentlichung von macOS Monterey 12.7.6
	• Sicherheitsinhalt von macOS Monterey 12.7.6
	• Safari wurde auf 17.6 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 17.6

Veröffentlichung	Änderungen

2024.06.07	Alle AMIs
	• Homebrew auf 4.3.1-1 aktualisiert
	• `aws-cli` zu 2.15.56 aktualisiert
	• `amazon-ssm-agent` zu 3.3.380.0-1 aktualisiert
	
	Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.5
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.5
	
	Veröffentlichung von macOS Ventura 13.6.7
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 13.6.7
	• Safari wurde auf 17.5 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 17.5
	
	Veröffentlichung von macOS Monterey 12.7.5
	• Sicherheitsinhalt von macOS Monterey 12.7.5
	• Safari wurde auf 17.5 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 17.5

Veröffentlichung	Änderungen

2024.04.12	Alle AMIs
	• Homebrew auf 4.2.16-1 aktualisiert
	• `aws-cli` zu 2.15.36 aktualisiert
	
	Veröffentlichung von macOS Sonoma 14.4.1
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 14.4.1
	
	Veröffentlichung von macOS Ventura 13.6.6
	• Sicherheitsinhalt von macOS Sonoma 13.6.6
	• Safari wurde auf 17.4.1 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 17.4.1
	
	Für macOS Monterey
	• Safari wurde auf 17.4.1 aktualisiert
	  • Sicherheitsinhalt von Safari 17.4.1

Für Amazon EBS optimierte Instance-Typen

Amazon EBS — Optimierte Instances verwenden einen optimierten Konfigurations-Stack und bieten zusätzliche, dedizierte Bandbreite für Amazon EBS I/O. This optimization provides the best performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O und anderen Traffic von Ihrer Instance.

Wenn sie einer EBS-optimierten Instance zugeordnet sind, sind Allzweck-SSD (`gp2` und `gp3`)-Volumes darauf ausgelegt, mindestens 90 % ihrer bereitgestellten IOPS-Leistung zu 99 % der Zeit in einem bestimmten Jahr bereitzustellen. Bereitgestellte IOPS-SSD (`io1` und `io2`)-Volumes sind darauf ausgelegt, mindestens 90 % ihrer bereitgestellten IOPS-Leistung zu 99,9 % der Zeit in einem Jahr bereitzustellen. Durchsatzoptimierte HDD (`st1`) und Cold-HDD (`sc1`) liefern mindestens 90 % ihrer erwarteten Durchsatzleistung in 99 % der Zeit in einem bestimmten Jahr. Nicht konforme Zeiträume sind ungefähr gleichmäßig verteilt, wobei 99 Prozent des erwarteten Gesamtdurchsatzes

pro Stunde angestrebt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume-Typen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Einige Instance-Typen sind standardmäßig EBS-optimiert. Sie müssen sie nicht aktivieren und es hat auch keine Auswirkungen, wenn Sie versuchen, sie zu deaktivieren. Andere Instance-Typen unterstützen optional die EBS-Optimierung. Sie können sie während oder nach dem Start gegen eine zusätzliche Stundengebühr aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Instance-Typen, die EBS-Optimierung unterstützen.

Detaillierte Spezifikationen und Funktionen für Instance-Typen finden Sie im Amazon EC2 Instance Types Guide.

Überlegungen

- Die EBS-Leistung einer Instance wird durch die Leistungsgrenzen der Instance oder die aggregierte Leistung der angefügten Volumes begrenzt, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. Um die maximale EBS-Leistung zu erreichen, muss eine Instance über angefügte Volumes verfügen, die zusammen eine Leistung bereitstellen, die der maximalen Leistung der Instance entspricht oder darüber liegt. Um beispielsweise `80,000` IOPS für `r6i.16xlarge` zu erreichen, müssen für die Instance mindestens `5` `gp3` Volumes mit jeweils `16,000` IOPS bereitgestellt werden (5 Volumes x `16,000` IOPS = `80,000` IOPS). Wir empfehlen Ihnen, einen Instance-Typ zu wählen, der mehr dedizierten Amazon EBS-Durchsatz bietet, als Ihre Anwendung benötigt. Andernfalls EC2 kann die Verbindung zwischen Amazon EBS und Amazon zu einem Leistungsengpass werden.
- Die maximale Anzahl von Amazon-EBS-Volumes, die Sie einer Instance anfügen können, hängt vom Instance-Typ und der Instance-Größe ab. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenlimits für Amazon-Instances EC2 .
- Die maximalen IOPS- und Durchsatzgrenzen hängen voneinander ab. Abhängig von Ihrer I/O Größe erreichen Sie möglicherweise ein Limit vor dem anderen, was sich auf die Gesamtleistung auswirken kann. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie bei der Planung Ihrer Arbeitslast beide Grenzwerte berücksichtigen.

Standardmäßig EBS-optimiert

Die folgenden Instance-Typen sind standardmäßig EBS-optimiert. Die EBS-Optimierung muss nicht aktiviert werden, und ihre Deaktivierung hat keinerlei Auswirkungen.

Instances

- Allgemeine Zwecke

- Für Datenverarbeitung optimiert
- RAM-optimiert
- Speicheroptimiert
- Beschleunigtes Computing
- Datenverarbeitung in Hochleistung

Allgemeine Zwecke

> **Note**
>
> Die Instance-Typen M8g und M8GD unterstützen konfigurierbare Bandbreitengewichtungen. Mit diesen Instance-Typen können Sie die Bandbreite einer Instance entweder für die Netzwerkleistung oder die Amazon EBS-Leistung optimieren. Die folgende Tabelle zeigt die standardmäßige Amazon EBS-Bandbreitenleistung für diese Instance-Typen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Konfiguration der Gewichtung der Instanz-Bandbreite.

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
a1.medium [1]	300	3500	37,50	437,50	2500	20000
a1.large [1]	525	3500	65,62	437,50	4000	20000
a1.xlarge [1]	800	3500	100,00	437,50	6 000	20000
a1.2xlarge [1]	1750	3500	218,75	437,50	10000	20000
a1.4xlarge [2]	3500		437,5		20000	
a1.metal [2]	3500		437,5		20000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m4.large [2]	450		56,25		3600	
m4.xlarge [2]	750		93,75		6 000	
m4.2xlarge [2]	1000		125,0		8000	
m4.4xlarge [2]	2000		250,0		16000	
m4.10xlarge [2]	4000		500,0		32000	
m4.16xlarge [2]	10000		1250,0		65000	
m5.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
m5.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	18750
m5.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	12000	18750
m5.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
m5.8xlarge [2]	6800		850,0		30000	
m5.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
m5.16xlarge [2]	13600		1700,0		60000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m5.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
m5.metal [2]	19000		2375,0		80000	
m5a.large [1]	650	2880	81,25	360,00	3600	16000
m5a.xlarge [1]	1085	2880	135,62	360,00	6 000	16000
m5a.2xlarge [1]	1580	2880	197,50	360,00	8333	16000
m5a.4xlarge [2]	2880		360,0		16000	
m5a.8xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m5a.12xlarge [2]	6780		847,5		30000	
m5a.16xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
m5a.24xlarge [2]	13750		1718,75		60000	
m5ad.large [1]	650	2880	81,25	360,00	3600	16000
m5ad.xlarge [1]	1085	2880	135,62	360,00	6 000	16000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m5ad.2xlarge [1]	1580	2880	197,50	360,00	8333	16000
m5ad.4xlarge [2]	2880		360,0		16000	
m5ad.8xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m5ad.12xlarge [2]	6780		847,5		30000	
m5ad.16xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
m5ad.24xlarge [2]	13750		1718,75		60000	
m5d.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
m5d.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	18750
m5d.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	12000	18750
m5d.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
m5d.8xlarge [2]	6800		850,0		30000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m5d.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
m5d.16xlarge [2]	13600		1700,0		60000	
m5d.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
m5d.metal [2]	19000		2375,0		80000	
m5dn.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
m5dn.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	18750
m5dn.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	12000	18750
m5dn.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
m5dn.8xlarge [2]	6800		850,0		30000	
m5dn.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
m5dn.16xlarge [2]	13600		1700,0		60000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m5dn.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
m5dn.metal [2]	19000		2375,0		80000	
m5n.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
m5n.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	18750
m5n.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	12000	18750
m5n.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
m5n.8xlarge [2]	6800		850,0		30000	
m5n.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
m5n.16xlarge [2]	13600		1700,0		60000	
m5n.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
m5n.metal [2]	19000		2375,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m5zn.large [1]	800	3170	100,00	396,25	3333	13333
m5zn.xlarge [1]	1564	3170	195,50	396,25	6667	13333
m5zn.2xlarge [2]	3170		396,25		13333	
m5zn.3xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m5zn.6xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
m5zn.12xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
m5zn.metal [2]	19000		2375,0		80000	
m6a.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
m6a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
m6a.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
m6a.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m6a.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
m6a.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
m6a.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
m6a.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
m6a.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
m6a.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
m6a.metal [2]	40000		5000,0		240000	
m6g.medium [1]	315	4750	39,38	593,75	2500	20000
m6g.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
m6g.xlarge [1]	1188	4750	148,50	593,75	6 000	20000
m6g.2xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	12000	20000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m6g.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m6g.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
m6g.12xlarge [2]	14250		1781,25		50000	
m6g.16xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
m6g.metal [2]	19000		2375,0		80000	
m6gd.medium [1]	315	4750	39,38	593,75	2500	20000
m6gd.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
m6gd.xlarge [1]	1188	4750	148,50	593,75	6 000	20000
m6gd.2xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	12000	20000
m6gd.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
m6gd.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m6gd.12xlarge [2]	14250		1781,25		50000	
m6gd.16xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
m6gd.metal [2]	19000		2375,0		80000	
m6i.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
m6i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
m6i.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
m6i.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
m6i.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
m6i.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
m6i.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
m6i.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
m6i.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m6i.metal [2]	40000		5000,0		160000	
m6id.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
m6id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
m6id.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
m6id.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
m6id.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
m6id.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
m6id.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
m6id.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
m6id.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
m6id.metal [2]	40000		5000,0		160000	
m6idn.large [1]	1562	25000	195,31	3125,00	6250	100000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m6idn.xlarge [1]	3125	25000	390,62	3125,00	12500	100000
m6idn.2xlarge [1]	6250	25000	781,25	3125,00	25000	100000
m6idn.4xlarge [1]	12500	25000	1562,50	3125,00	50000	100000
m6idn.8xlarge [2]	25000		312,50		100000	
m6idn.12xlarge [2]	37500		4687,5		150000	
m6idn.16xlarge [2]	50000		6250,0		200000	
m6idn.24xlarge [2]	75000		9375,0		300000	
m6idn.32xlarge [2]	100000		12500,0		400000	
m6idn.metal [2]	100000		12500,0		400000	
m6in.large [1]	1562	25000	195,31	3125,00	6250	100000
m6in.xlarge [1]	3125	25000	390,62	3125,00	12500	100000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m6in.2xlarge [1]	6250	25000	781,25	3125,00	25000	100000
m6in.4xlarge [1]	12500	25000	1562,50	3125,00	50000	100000
m6in.8xlarge [2]	25000		312,50		100000	
m6in.12xlarge [2]	37500		4687,5		150000	
m6in.16xlarge [2]	50000		6250,0		200000	
m6in.24xlarge [2]	75000		9375,0		300000	
m6in.32xlarge [2]	100000		12500,0		400000	
m6in.metal [2]	100000		12500,0		400000	
m7a.medium [1]	325	10000	40,62	1250,00	2500	40000
m7a.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
m7a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m7a.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
m7a.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
m7a.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
m7a.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
m7a.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
m7a.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
m7a.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
m7a.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
m7a.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
m7g.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
m7g.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m7g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
m7g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
m7g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
m7g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
m7g.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
m7g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
m7g.metal [2]	20000		2500,0		80000	
m7gd.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
m7gd.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
m7gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
m7gd.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m7gd.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
m7gd.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
m7gd.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
m7gd.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
m7gd.metal [2]	20000		2500,0		80000	
m7i.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
m7i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
m7i.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
m7i.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
m7i.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
m7i.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
m7i.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m7i.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
m7i.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
m7i.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
m7i.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
m7i-flex.large [1]	312	10000	39,06	1250,00	2500	40000
m7i-flex.xlarge [1]	625	10000	78,12	1250,00	3600	40000
m7i-flex.2xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
m7i-flex.4xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
m7i-flex.8xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
m7i-flex.12xlarge 1	7500	15000	937,50	1875,00	30000	60000
m7i-flex.16xgroß 1	10000	20000	1250,00	2500,00	40000	80000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m8g.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
m8g.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
m8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
m8g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
m8g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
m8g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
m8g.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
m8g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
m8g.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
m8g.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
m8g.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
m8g.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
8 mg. Medium 1	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
8 g, groß 1	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
8 mg.xlarge 1	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
8 g, 2 x groß 1	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
8 g x 4 x groß 1	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
8 g x 8 x L 2	10000		1250,0		40000	
8 m g, 12 x groß 2	15000		1875,0		60000	
8 g, 16 x groß 2	20000		2500,0		80000	
8 g, 24 x groß 2	30000		3750,0		120000	
8 m g, 48 x groß 2	40000		5000,0		240000	
8 g, Metall, 24 x L 2	30000		3750,0		120000	
8 g, Metall, 48 x L 2	40000		5000,0		240000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
mac1.metal [2]	14000		1750,0		80000	
mac2.metal [2]	10000		1250,0		55000	
mac2-m1ultra.metal [2]	10000		1250,0		55000	
mac2-m2.metal [2]	8000		1000,0		55000	
mac2-m2pro.metal [2]	8000		1000,0		55000	
t3.nano [1]	43	2085	5,38	260,62	250	11800
t3.micro [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11800
t3.small [1]	174	2085	21,75	260,62	1000	11800
t3.medium [1]	347	2085	43,38	260,62	2000	11800
t3.large [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700
t3.xlarge [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700
t3.2xlarge [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700
t3a.nano [1]	45	2085	5,62	260,62	250	11800
t3a.micro [1]	90	2085	11,25	260,62	500	11800
t3a.small [1]	175	2085	21,88	260,62	1000	11800

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
t3a.medium [1]	350	2085	43,75	260,62	2000	11800
t3a.large [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700
t3a.xlarge [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700
t3a.2xlarge [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700
t4g.nano [1]	43	2085	5,38	260,62	250	11800
t4g.micro [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11800
t4g.small [1]	174	2085	21,75	260,62	1000	11800
t4g.medium [1]	347	2085	43,38	260,62	2000	11800
t4g.large [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700
t4g.xlarge [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700
t4g.2xlarge [1]	695	2780	86,88	347,50	4000	15700

[1] Diese Instances können mindestens einmal alle 24 Stunden für 30 Minuten die maximale Leistung erbringen, danach fallen sie auf ihre Basisleistung zurück.

[2] Diese Instances können ihre angegebene Leistung auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten. Wenn Ihre Workload länger als 30 Minuten anhaltende maximale Leistung erfordert, verwenden Sie eine dieser Instances.

Für Datenverarbeitung optimiert

> **Note**
>
> Die Instance-Typen C8g und C8GD unterstützen konfigurierbare Bandbreitengewichtungen. Mit diesen Instance-Typen können Sie die Bandbreite einer Instance entweder für die Netzwerkleistung oder die Amazon EBS-Leistung optimieren. Die folgende Tabelle zeigt die standardmäßige Amazon EBS-Bandbreitenleistung für diese Instance-Typen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Konfiguration der Gewichtung der Instanz-Bandbreite.

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c4.large [2]	500		62,5		4000	
c4.xlarge [2]	750		93,75		6 000	
c4.2xlarge [2]	1000		125,0		8000	
c4.4xlarge [2]	2000		250,0		16000	
c4.8xlarge [2]	4000		500,0		32000	
c5.large [1]	650	4750	81,25	593,75	4000	20000
c5.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	20000
c5.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	10000	20000
c5.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c5.9xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c5.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c5.18xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
c5.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
c5.metal [2]	19000		2375,0		80000	
c5a.large [1]	200	3170	25,00	396,25	800	13300
c5a.xlarge [1]	400	3170	50,00	396,25	1600	13300
c5a.2xlarge [1]	800	3170	100,00	396,25	3200	13300
c5a.4xlarge [1]	1580	3170	197,50	396,25	6600	13300
c5a.8xlarge [2]	3170		396,25		13300	
c5a.12xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5a.16xlarge [2]	6300		787,5		26700	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c5a.24xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c5ad.large [1]	200	3170	25,00	396,25	800	13300
c5ad.xlarge [1]	400	3170	50,00	396,25	1600	13300
c5ad.2xlarge [1]	800	3170	100,00	396,25	3200	13300
c5ad.4xlarge [1]	1580	3170	197,50	396,25	6600	13300
c5ad.8xlarge [2]	3170		396,25		13300	
c5ad.12xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5ad.16xlarge [2]	6300		787,5		26700	
c5ad.24xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c5d.large [1]	650	4750	81,25	593,75	4000	20000
c5d.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	20000
c5d.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	10000	20000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c5d.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5d.9xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c5d.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c5d.18xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
c5d.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
c5d.metal [2]	19000		2375,0		80000	
c5n.large [1]	650	4750	81,25	593,75	4000	20000
c5n.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	20000
c5n.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	10000	20000
c5n.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c5n.9xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c5n.18xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
c5n.metal [2]	19000		2375,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c6a.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
c6a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
c6a.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c6a.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c6a.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
c6a.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
c6a.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
c6a.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
c6a.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
c6a.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
c6a.metal [2]	40000		5000,0		240000	
c6g.medium [1]	315	4750	39,38	593,75	2500	20000
c6g.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c6g.xlarge [1]	1188	4750	148,50	593,75	6 000	20000
c6g.2xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	12000	20000
c6g.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
c6g.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c6g.12xlarge [2]	14250		1781,25		50000	
c6g.16xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
c6g.metal [2]	19000		2375,0		80000	
c6gd.medium [1]	315	4750	39,38	593,75	2500	20000
c6gd.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
c6gd.xlarge [1]	1188	4750	148,50	593,75	6 000	20000
c6gd.2xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	12000	20000
c6gd.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c6gd.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c6gd.12xlarge [2]	14250		1781,25		50000	
c6gd.16xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
c6gd.metal [2]	19000		2375,0		80000	
c6gn.medium [1]	760	9500	95,00	1187,50	2500	40000
c6gn.large [1]	1235	9500	154,38	1187,50	5000	40000
c6gn.xlarge [1]	2375	9500	296,88	1187,50	10000	40000
c6gn.2xlarge [1]	4750	9500	593,75	1187,50	20000	40000
c6gn.4xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
c6gn.8xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
c6gn.12xlarge [2]	28500		3562,5		120000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c6gn.16xlarge [2]	38000		4750,0		160000	
c6i.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
c6i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
c6i.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c6i.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c6i.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
c6i.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
c6i.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
c6i.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
c6i.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
c6i.metal [2]	40000		5000,0		160000	
c6id.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
c6id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c6id.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c6id.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c6id.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
c6id.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
c6id.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
c6id.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
c6id.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
c6id.metal [2]	40000		5000,0		160000	
c6in.large [1]	1562	25000	195,31	3125,00	6250	100000
c6in.xlarge [1]	3125	25000	390,62	3125,00	12500	100000
c6in.2xlarge [1]	6250	25000	781,25	3125,00	25000	100000
c6in.4xlarge [1]	12500	25000	1562,50	3125,00	50000	100000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c6in.8xlarge [2]	25000		312,50		100000	
c6in.12xlarge [2]	37500		4687,5		150000	
c6in.16xlarge [2]	50000		6250,0		200000	
c6in.24xlarge [2]	75000		9375,0		300000	
c6in.32xlarge [2]	100000		12500,0		400000	
c6in.metal [2]	100000		12500,0		400000	
c7a.medium [1]	325	10000	40,62	1250,00	2500	40000
c7a.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
c7a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
c7a.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c7a.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c7a.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c7a.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
c7a.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
c7a.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
c7a.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
c7a.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
c7a.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
c7g.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
c7g.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
c7g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
c7g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c7g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c7g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c7g.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
c7g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
c7g.metal [2]	20000		2500,0		80000	
c7gd.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
c7gd.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
c7gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
c7gd.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c7gd.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c7gd.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
c7gd.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
c7gd.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
c7gd.metal [2]	20000		2500,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c7gn.medium [1]	521	10000	65,12	1250,00	2083	40000
c7gn.large [1]	1042	10000	130,25	1250,00	4167	40000
c7gn.xlarge [1]	2083	10000	260,38	1250,00	8333	40000
c7gn.2xlarge [1]	4167	10000	520,88	1250,00	16667	40000
c7gn.4xlarge [1]	833	10000	1041,62	1250,00	33333	40000
c7gn.8xlarge [1]	16667	20000	2083,38	2500,00	66667	80000
c7gn.12xlarge [1]	25000	30000	3125,00	3750,00	100000	120000
c7gn.16xlarge [1]	33333	40000	4166,62	5000,00	133333	160000
c7gn.metal [1]	33333	40000	4166,62	5000,00	133333	160000
c7i.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
c7i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
c7i.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c7i.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c7i.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
c7i.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
c7i.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
c7i.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
c7i.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
c7i.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
c7i.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
c7i-flex.large [1]	312	10000	39,06	1250,00	2500	40000
c7i-flex.xlarge [1]	625	10000	78,12	1250,00	3600	40000
c7i-flex.2xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c7i-flex.4xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c7i-flex.8xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c7i-flex.12xlarge 1	7500	15000	937,50	1875,00	30000	60000
c7i-flex.16xgroß 1	10000	20000	1250,00	2500,00	40000	80000
c8g.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
c8g.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
c8g.xlarge 1	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
c8g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c8g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
c8g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
c8g.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
c8g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c8g.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
c8g.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
c8g.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
c8g.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
c8gd.medium 1	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
8 g, groß 1	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
c8gd.xlarge 1	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
cm 8 g, 2 x groß 1	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
c8gd.4xgroß 1	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
cm 8 g, 8 x groß 2	10000		1250,0		40000	
8 g, 12 x groß 2	15000		1875,0		60000	
8 g, 16 x groß 2	20000		2500,0		80000	
8 g, 24 x groß 2	30000		3750,0		120000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
8 g x 48 x groß 2	40000		5000,0		240000	
c8gd.metall-24xl 2	30000		3750,0		120000	
C8GD.Metall-48 XL 2	40000		5000,0		240000	
c8 Gn. Medium 1	760	10000	95,00	1250,00	2500	40000
8 g, groß 1	1250	10000	156,25	1250,00	5000	40000
c8gn.xlarge 1	2500	10000	312,50	1250,00	10000	40000
8 g n.2 x groß 1	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
8 g n.4 x groß 2	10000		1250,0		40000	
8 g n.8 x groß 2	20000		2500,0		80000	
8 g n, 12 x groß 2	30000		3750,0		120000	
c8gn.16x groß 2	40000		5000,0		160000	
8 g n.24 x groß 2	60000		7500,0		240000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Baseline-Durchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
8 g n, 48 x groß 2	60000		7500,0		240000	
C8GN. Metall-24 XL 2	60000		7500,0		240000	
C8GN. Metall-48 XL 2	60000		7500,0		240000	

[1] Diese Instances können mindestens einmal alle 24 Stunden für 30 Minuten die maximale Leistung erbringen, danach fallen sie auf ihre Basisleistung zurück.

[2] Diese Instances können ihre angegebene Leistung auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten. Wenn Ihre Workload länger als 30 Minuten anhaltende maximale Leistung erfordert, verwenden Sie eine dieser Instances.

RAM-optimiert

> **Note**
>
> - Die Instance-Typen R8g, R8gd und x8G unterstützen konfigurierbare Bandbreitengewichtungen. Mit diesen Instance-Typen können Sie die Bandbreite einer Instance entweder für die Netzwerkleistung oder die Amazon EBS-Leistung optimieren. Die folgende Tabelle zeigt die standardmäßige Amazon EBS-Bandbreitenleistung für diese Instance-Typen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Konfiguration der Gewichtung der Instanz-Bandbreite.
> - Für eine maximale IOPS-Leistung mit U7i-Instances empfehlen wir die Verwendung von io2-Volumes. BlockExpress

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r4.large [2]	425		53.125		3000	
r4.xlarge [2]	850		106,25		6 000	
r4.2xlarge [2]	1700		212,5		12000	
r4.4xlarge [2]	3500		437,5		18750	
r4.8xlarge [2]	7000		875,0		37500	
r4.16xlarge [2]	14000		1750,0		75000	
r5.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
r5.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	18750
r5.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	12000	18750
r5.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
r5.8xlarge [2]	6800		850,0		30000	
r5.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
r5.16xlarge [2]	13600		1700,0		60000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r5.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
r5.metal [2]	19000		2375,0		80000	
r5a.large [1]	650	2880	81,25	360,00	3600	16000
r5a.xlarge [1]	1085	2880	135,62	360,00	6 000	16000
r5a.2xlarge [1]	1580	2880	197,50	360,00	8333	16000
r5a.4xlarge [2]	2880		360,0		16000	
r5a.8xlarge [2]	4750		593,75		20000	
r5a.12xlarge [2]	6780		847,5		30000	
r5a.16xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
r5a.24xlarge [2]	13570		1696,25		60000	
r5ad.large [1]	650	2880	81,25	360,00	3600	16000
r5ad.xlarge [1]	1085	2880	135,62	360,00	6 000	16000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r5ad.2xlarge [1]	1580	2880	197,50	360,00	8333	16000
r5ad.4xlarge [2]	2880		360,0		16000	
r5ad.8xlarge [2]	4750		593,75		20000	
r5ad.12xlarge [2]	6780		847,5		30000	
r5ad.16xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
r5ad.24xlarge [2]	13570		1696,25		60000	
r5b.large [1]	1250	10000	156,25	1250,00	5417	43333
r5b.xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	10833	43333
r5b.2xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	21667	43333
r5b.4xlarge [2]	10000		1250,0		43333	
r5b.8xlarge [2]	20000		2500,0		86667	
r5b.12xlarge [2]	30000		3750,0		130000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r5b.16xlarge [2]	40000		5000,0		173333	
r5b.24xlarge [2]	60000		7500,0		260000	
r5b.metal [2]	60000		7500,0		260000	
r5d.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
r5d.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	18750
r5d.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	12000	18750
r5d.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
r5d.8xlarge [2]	6800		850,0		30000	
r5d.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
r5d.16xlarge [2]	13600		1700,0		60000	
r5d.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
r5d.metal [2]	19000		2375,0		80000	
r5dn.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r5dn.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	18750
r5dn.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	12000	18750
r5dn.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	
r5dn.8xlarge [2]	6800		850,0		30000	
r5dn.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
r5dn.16xlarge [2]	13600		1700,0		60000	
r5dn.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
r5dn.metal [2]	19000		2375,0		80000	
r5n.large [1]	650	4750	81,25	593,75	3600	18750
r5n.xlarge [1]	1150	4750	143,75	593,75	6 000	18750
r5n.2xlarge [1]	2300	4750	287,50	593,75	12000	18750
r5n.4xlarge [2]	4750		593,75		18750	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r5n.8xlarge [2]	6800		850,0		30000	
r5n.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
r5n.16xlarge [2]	13600		1700,0		60000	
r5n.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
r5n.metal [2]	19000		2375,0		80000	
r6a.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
r6a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
r6a.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
r6a.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r6a.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r6a.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
r6a.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r6a.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
r6a.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
r6a.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
r6a.metal [2]	40000		5000,0		240000	
r6g.medium [1]	315	4750	39,38	593,75	2500	20000
r6g.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
r6g.xlarge [1]	1188	4750	148,50	593,75	6 000	20000
r6g.2xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	12000	20000
r6g.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
r6g.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
r6g.12xlarge [2]	14250		1781,25		50000	
r6g.16xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
r6g.metal [2]	19000		2375,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r6gd.medium [1]	315	4750	39,38	593,75	2500	20000
r6gd.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
r6gd.xlarge [1]	1188	4750	148,50	593,75	6 000	20000
r6gd.2xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	12000	20000
r6gd.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
r6gd.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
r6gd.12xlarge [2]	14250		1781,25		50000	
r6gd.16xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
r6gd.metal [2]	19000		2375,0		80000	
r6i.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
r6i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
r6i.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r6i.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r6i.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r6i.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
r6i.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
r6i.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
r6i.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
r6i.metal [2]	40000		5000,0		160000	
r6idn.large [1]	1562	25000	195,31	3125,00	6250	100000
r6idn.xlarge [1]	3125	25000	390,62	3125,00	12500	100000
r6idn.2xlarge [1]	6250	25000	781,25	3125,00	25000	100000
r6idn.4xlarge [1]	12500	25000	1562,50	3125,00	50000	100000
r6idn.8xlarge [2]	25000		312,50		100000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r6idn.12xlarge [2]	37500		4687,5		150000	
r6idn.16xlarge [2]	50000		6250,0		200000	
r6idn.24xlarge [2]	75000		9375,0		300000	
r6idn.32xlarge [2]	100000		12500,0		400000	
r6idn.metal [2]	100000		12500,0		400000	
r6in.large [1]	1562	25000	195,31	3125,00	6250	100000
r6in.xlarge [1]	3125	25000	390,62	3125,00	12500	100000
r6in.2xlarge [1]	6250	25000	781,25	3125,00	25000	100000
r6in.4xlarge [1]	12500	25000	1562,50	3125,00	50000	100000
r6in.8xlarge [2]	25000		312,50		100000	
r6in.12xlarge [2]	37500		4687,5		150000	
r6in.16xlarge [2]	50000		6250,0		200000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r6in.24xlarge [2]	75000		9375,0		300000	
r6in.32xlarge [2]	100000		12500,0		400000	
r6in.metal [2]	100000		12500,0		400000	
r6id.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
r6id.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
r6id.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
r6id.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r6id.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r6id.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
r6id.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
r6id.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
r6id.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
r6id.metal [2]	40000		5000,0		160000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r7a.medium [1]	325	10000	40,62	1250,00	2500	40000
r7a.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
r7a.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
r7a.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
r7a.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r7a.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r7a.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
r7a.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
r7a.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
r7a.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
r7a.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
r7a.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r7g.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
r7g.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
r7g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
r7g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
r7g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r7g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r7g.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
r7g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
r7g.metal [2]	20000		2500,0		80000	
r7gd.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
r7gd.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
r7gd.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r7gd.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
r7gd.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r7gd.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r7gd.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
r7gd.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
r7gd.metal [2]	20000		2500,0		80000	
r7i.large [1]	650	10000	81,25	1250,00	3600	40000
r7i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
r7i.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
r7i.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r7i.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r7i.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r7i.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
r7i.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
r7i.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
r7i.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
r7i.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
r7iz.large [1]	792	10000	99,00	1250,00	3600	40000
r7iz.xlarge [1]	1584	10000	198,00	1250,00	6667	40000
r7iz.2xlarge [1]	3168	10000	396,00	1250,00	13333	40000
r7iz.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r7iz.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r7iz.12xlarge [2]	19000		2375,0		76000	
r7iz.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r7iz.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
r7iz.metal-16xl [2]	20000		2500,0		80000	
r7iz.metal-32xl [2]	40000		5000,0		160000	
r8g.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
r8g.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
r8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
r8g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
r8g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r8g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
r8g.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
r8g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
r8g.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r8g.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	
r8g.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
r8g.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
r8gd.mittel 1	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
8 g, groß 1	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
r8gd.xlarge 1	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
r 8 g d.2 x groß 1	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
r8gd.4xgroß 1	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
r 8 g d 8 x groß 2	10000		1250,0		40000	
R 8 g D, 12 x groß 2	15000		1875,0		60000	
R 8 g D, 16 x groß 2	20000		2500,0		80000	
R 8 g D, 24 x groß 2	30000		3750,0		120000	
r 8 g d. 48 x groß 2	40000		5000,0		240000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r8gd.metall-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
r8gd.metall-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
u-3tb1.56xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
u-6tb1.56xlarge [2]	38000		4750,0		160000	
u-6tb1.112xlarge [2]	38000		4750,0		160000	
u-6tb1.metal [2]	38000		4750,0		160000	
u-9tb1.112xlarge [2]	38000		4750,0		160000	
u-9tb1.metal [2]	38000		4750,0		160000	
u-12tb1.112xlarge [2]	38000		4750,0		160000	
u-12tb1.metal [2]	38000		4750,0		160000	
u-18tb1.112xlarge [2]	38000		4750,0		160000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
u-18tb1.metal [2]	38000		4750,0		160000	
u-24tb1.112xlarge [2]	38000		4750,0		160000	
u-24tb1.metal [2]	38000		4750,0		160000	
u7i-6tb.112xlarge [2]	100000		12500,0		560000	
u7i-8tb.112xlarge [2]	100000		12500,0		560000	
u7i-12tb.224xlarge [2]	100000		12500,0		560000	
u7in-16tb.224xlarge [2]	100000		12500,0		560000	
u7in-24tb.224xlarge [2]	100000		12500,0		560000	
u7in-32tb.224xlarge [2]	100000		12500,0		560000	
U 7 Zoll - 32 TB. 480 x groß [2]	160000		20000,0		840000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
x1.16xlarge [2]	7000		875,0		40000	
x1.32xlarge [2]	14000		1750,0		80000	
x1e.xlarge [2]	500		62,5		3700	
x1e.2xlarge [2]	1000		125,0		7400	
x1e.4xlarge [2]	1750		218,75		10000	
x1e.8xlarge [2]	3500		437,5		20000	
x1e.16xlarge [2]	7000		875,0		40000	
x1e.32xlarge [2]	14000		1750,0		80000	
x2gd.medium [1]	315	4750	39,38	593,75	2500	20000
x2gd.large [1]	630	4750	78,75	593,75	3600	20000
x2gd.xlarge [1]	1188	4750	148,50	593,75	6 000	20000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
x2gd.2xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	12000	20000
x2gd.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
x2gd.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
x2gd.12xlarge [2]	14250		1781,25		60000	
x2gd.16xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
x2gd.metal [2]	19000		2375,0		80000	
x2idn.16xlarge [2]	40000		5000,0		173333	
x2idn.24xlarge [2]	60000		7500,0		260000	
x2idn.32xlarge [2]	80000		10000,0		260000	
x2idn.metal [2]	80000		10000,0		260000	
x2iedn.xlarge [1]	2500	20000	312,50	2500,00	8125	65000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
x2iedn.2xlarge [1]	5000	20000	625,00	2500,00	16250	65000
x2iedn.4xlarge [1]	10000	20000	1250,00	2500,00	32500	65000
x2iedn.8xlarge [2]	20000		2500,0		65000	
x2iedn.16xlarge [2]	40000		5000,0		130000	
x2iedn.24xlarge [2]	60000		7500,0		195000	
x2iedn.32xlarge [2]	80000		10000,0		260000	
x2iedn.metal [2]	80000		10000,0		260000	
x2iezn.2xlarge [2]	3170		396,25		13333	
x2iezn.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
x2iezn.6xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
x2iezn.8xlarge [2]	12000		1500,0		55000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
x2iezn.12xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
x2iezn.metal [2]	19000		2375,0		80000	
x8g.medium [1]	315	10000	39,38	1250,00	2500	40000
x8g.large [1]	630	10000	78,75	1250,00	3600	40000
x8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
x8g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	12000	40000
x8g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
x8g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
x8g.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
x8g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
x8g.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
x8g.48xlarge [2]	40000		5000,0		240000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz () MB/s, 128 KiB I/O	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
x8g.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
x8g.metal-48xl [2]	40000		5000,0		240000	
z1d.large [1]	800	3170	100,00	396,25	3333	13333
z1d.xlarge [1]	1580	3170	197,50	396,25	6667	13333
z1d.2xlarge [2]	3170		396,25		13333	
z1d.3xlarge [2]	4750		593,75		20000	
z1d.6xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
z1d.12xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
z1d.metal [2]	19000		2375,0		80000	

[1] Diese Instances können mindestens einmal alle 24 Stunden für 30 Minuten die maximale Leistung erbringen, danach fallen sie auf ihre Basisleistung zurück.

[2] Diese Instances können ihre angegebene Leistung auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten. Wenn Ihre Workload länger als 30 Minuten anhaltende maximale Leistung erfordert, verwenden Sie eine dieser Instances.

Speicheroptimiert

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
d2.xlarge [2]	750		93,75		6 000	
d2.2xlarge [2]	1000		125,0		8000	
d2.4xlarge [2]	2000		250,0		16000	
d2.8xlarge [2]	4000		500,0		32000	
d3.xlarge [1]	850	2800	106,25	350,00	5000	15000
d3.2xlarge [1]	1700	2800	212,50	350,00	10000	15000
d3.4xlarge [2]	2800		350,0		15000	
d3.8xlarge [2]	5000		625,0		30000	
d3en.xlarge [1]	850	2800	106,25	350,00	5000	15000
d3en.2xlarge [1]	1700	2800	212,50	350,00	10000	15000
d3en.4xlarge [2]	2800		350,0		15000	
d3en.6xlarge [2]	4000		500,0		25000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
d3en.8xlarge [2]	5000		625,0		30000	
d3en.12xlarge [2]	7000		875,0		40000	
h1.2xlarge [2]	1750		218,75		12000	
h1.4xlarge [2]	3500		437,5		20000	
h1.8xlarge [2]	7000		875,0		40000	
h1.16xlarge [2]	14000		1750,0		80000	
i3.large [2]	425		53.125		3000	
i3.xlarge [2]	850		106,25		6 000	
i3.2xlarge [2]	1700		212,5		12000	
i3.4xlarge [2]	3500		437,5		16000	
i3.8xlarge [2]	7000		875,0		32500	
i3.16xlarge [2]	14000		1750,0		65000	
i3.metal [2]	19000		2375,0		80000	
i3en.large [1]	576	4750	72,10	593,75	3000	20000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
i3en.xlarge [1]	1153	4750	144,20	593,75	6 000	20000
i3en.2xlarge [1]	2307	4750	288,39	593,75	12000	20000
i3en.3xlarge [1]	3800	4750	475,00	593,75	15000	20000
i3en.6xlarge [2]	4750		593,75		20000	
i3en.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
i3en.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
i3en.metal [2]	19000		2375,0		80000	
i4g.large [1]	625	10000	78,12	1250,00	2500	40000
i4g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	5000	40000
i4g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	10000	40000
i4g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
i4g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
i4g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
i4i.large [1]	625	10000	78,12	1250,00	2500	40000
i4i.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	5000	40000
i4i.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	10000	40000
i4i.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
i4i.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
i4i.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
i4i.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
i4i.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
i4i.32xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
i4i.metal [2]	40000		5000,0		160000	
i7i.groß 1	625	10000	78,12	1250,00	2500	40000
i7i.xlarge 1	1250	10000	156,25	1250,00	5000	40000
i7i.2 x groß 1	2500	10000	312,50	1250,00	10000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
i7i.4x groß 1	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
i7i.8 x groß 2	10000		1250,0		40000	
i7i.12xlarge 2	15000		1875,0		60000	
i7i.16x groß 2	20000		2500,0		80000	
i7i.24x groß 2	30000		3750,0		120000	
i7i.48x groß 2	60000		7500,0		240000	
i7i.metall-24xl 2	30000		3750,0		120000	
i7i.metal-48 xl 2	60000		7500,0		240000	
i7ie.large [1]	625	10000	78,12	1250,00	2500	40000
i7ie.xlarge 1	1250	10000	156,25	1250,00	5000	40000
i7ie.2xlarge 1	2500	10000	312,50	1250,00	10000	40000
i7ie.3xlarge 1	3750	10000	468,75	1250,00	15000	40000
i7ie.6xlarge 1	7500	10000	937,50	1250,00	30000	40000
i7ie.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
i7ie.18xlarge [2]	22500		2812,5		90000	
i7ie.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
i7ie.48xlarge [2]	60000		7500,0		240000	
i7ie.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
i7ie.metal-48 xl [2]	60000		7500,0		240000	
i8g.large [1]	625	10000	78,12	1250,00	2500	40000
i8g.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	5000	40000
i8g.2xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	10000	40000
i8g.4xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
i8g.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
i8g.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
i8g.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
i8g.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
i 8 g, 48 x groß 2	60000		7500,0		240000	
i8g.metal-24xl [2]	30000		3750,0		120000	
im4gn.large [1]	1250	10000	156,25	1250,00	5000	40000
im4gn.xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	10000	40000
im4gn.2xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
im4gn.4xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
im4gn.8xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
im4gn.16xlarge [2]	40000		5000,0		160000	
is4gen.medium [1]	625	10000	78,12	1250,00	2500	40000
is4gen.large [1]	1250	10000	156,25	1250,00	5000	40000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
is4gen.xlarge [1]	2500	10000	312,50	1250,00	10000	40000
is4gen.2xlarge [1]	5000	10000	625,00	1250,00	20000	40000
is4gen.4xlarge [2]	10000		1250,0		40000	
is4gen.8xlarge [2]	20000		2500,0		80000	

[1] Diese Instances können mindestens einmal alle 24 Stunden für 30 Minuten die maximale Leistung erbringen, danach fallen sie auf ihre Basisleistung zurück.

[2] Diese Instances können ihre angegebene Leistung auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten. Wenn Ihre Workload länger als 30 Minuten anhaltende maximale Leistung erfordert, verwenden Sie eine dieser Instances.

Beschleunigtes Computing

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
dl1.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
dl2q.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
f1.2xlarge [2]	1700		212,5		12000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
f1.4xlarge [2]	3500		437,5		44000	
f1.16xlarge [2]	14000		1750,0		75000	
f2.6 x groß 2	7500		937,5		30000	
f2.12xlarge [2]	15000		1875,0		60000	
f2.48xlarge [2]	60000		7500,0		240000	
g3.4xlarge [2]	3500		437,5		20000	
g3.8xlarge [2]	7000		875,0		40000	
g3.16xlarge [2]	14000		1750,0		80000	
g4ad.xlarge [1]	400	3170	50,00	396,25	1700	13333
g4ad.2xlarge [1]	800	3170	100,00	396,25	3400	13333
g4ad.4xlarge [1]	1580	3170	197,50	396,25	6700	13333
g4ad.8xlarge [2]	3170		396,25		13333	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
g4ad.16xlarge [2]	6300		787,5		26667	
g4dn.xlarge [1]	950	3500	118,75	437,50	3000	20000
g4dn.2xlarge [1]	1150	3500	143,75	437,50	6 000	20000
g4dn.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
g4dn.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
g4dn.12xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
g4dn.16xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
g4dn.metal [2]	19000		2375,0		80000	
g5.xlarge [1]	700	3500	87,50	437,50	3000	15000
g5.2xlarge [1]	850	3500	106,25	437,50	3500	15000
g5.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
g5.8xlarge [2]	16000		2000,0		65000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
g5.12xlarge [2]	16000		2000,0		65000	
g5.16xlarge [2]	16000		2000,0		65000	
g5.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
g5.48xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
g5g.xlarge [1]	1188	4750	148,50	593,75	6 000	20000
g5g.2xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	12000	20000
g5g.4xlarge [2]	4750		593,75		20000	
g5g.8xlarge [2]	9500		1187,5		40000	
g5g.16xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
g5g.metal [2]	19000		2375,0		80000	
g6.xlarge [1]	1000	5000	125,00	625,00	4000	20000
g6.2xlarge [1]	2000	5000	250,00	625,00	8000	20000

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
g6.4xlarge [2]	8000		1000,0		32000	
g6.8xlarge [2]	16000		2000,0		64000	
g6.12xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
g6.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
g6.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
g6.48xlarge [2]	60000		7500,0		240000	
g6e.xlarge [1]	1000	5000	125,00	625,00	4000	20000
g6e.2xlarge [1]	2000	5000	250,00	625,00	8000	20000
g6e.4xlarge [2]	8000		1000,0		32000	
g6e.8xlarge [2]	16000		2000,0		64000	
g6e.12xlarge [2]	20000		2500,0		80000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
g6e.16xlarge [2]	20000		2500,0		80000	
g6e.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
g6e.48xlarge [2]	60000		7500,0		240000	
gr6.4xlarge [2]	8000		1000,0		32000	
gr6.8xlarge [2]	16000		2000,0		64000	
inf1.xlarge [1]	1190	4750	148,75	593,75	4000	20000
inf1.2xlarge [1]	1190	4750	148,75	593,75	6 000	20000
inf1.6xlarge [2]	4750		593,75		20000	
inf1.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
inf2.xlarge [1]	1250	10000	156,25	1250,00	6 000	40000
inf2.8xlarge [2]	10000		1250,0		40000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
inf2.24xlarge [2]	30000		3750,0		120000	
inf2.48xlarge [2]	60000		7500,0		240000	
p3.2xlarge [2]	1750		218,75		10000	
p3.8xlarge [2]	7000		875,0		40000	
p3.16xlarge [2]	14000		1750,0		80000	
p3dn.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
p4d.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
p4de.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	
p5.48xlarge [2]	80000		10000,0		260000	
p5e.48xlarge [2]	80000		10000,0		260000	
p5en.48xlarge [2]	100000		12500,0		400000	

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
p6-b200.48xlarge 2	100000		12500,0		400000	
p6e-gb200.36xlarge 2	60000		7500,0		240000	
trn1.2xlarge [1]	5000	20000	625,00	2500,00	16250	65000
trn1.32xlarge [2]	80000		10000,0		260000	
trn1n.32xlarge [2]	80000		10000,0		260000	
trn2.48xlarge [2]	80000		10000,0		260000	
trn2u.48xlarge [2]	80000		10000,0		260000	
vt1.3xlarge [1]	2375	4750	296,88	593,75	10000	20000
vt1.6xlarge [2]	4750		593,75		20000	
vt1.24xlarge [2]	19000		2375,0		80000	

[1] Diese Instances können mindestens einmal alle 24 Stunden für 30 Minuten die maximale Leistung erbringen, danach fallen sie auf ihre Basisleistung zurück.

[2] Diese Instances können ihre angegebene Leistung auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten. Wenn Ihre Workload länger als 30 Minuten anhaltende maximale Leistung erfordert, verwenden Sie eine dieser Instances.

Datenverarbeitung in Hochleistung

Instance-Größe	Baseline-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Basisdurchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Baseline-IOPS (16 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
hpc6a.48xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000
hpc6id.32xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000
hpc7a.12xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000
hpc7a.24xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000
hpc7a.48xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000
hpc7a.96xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000
hpc7g.4xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000
hpc7g.8xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000
hpc7g.16xlarge [1]	87	2085	10,88	260,62	500	11000

[1] Diese Instances können mindestens einmal alle 24 Stunden für 30 Minuten die maximale Leistung erbringen, danach fallen sie auf ihre Basisleistung zurück.

[2] Diese Instances können ihre angegebene Leistung auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten. Wenn Ihre Workload länger als 30 Minuten anhaltende maximale Leistung erfordert, verwenden Sie eine dieser Instances.

EBS-Optimierung unterstützt

Die folgenden Instance-Typen unterstützen die EBS-Optimierung, aber die EBS-Optimierung ist standardmäßig nicht aktiviert. Sie müssen die EBS-Optimierung während oder nach dem Start gegen eine zusätzliche Stundengebühr aktivieren, um die beschriebene EBS-Leistung zu erreichen.

Instance-Größe	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
c1.xlarge	1000	125,0	8000
c3.xlarge	500	62,5	4000
c3.2xlarge	1000	125,0	8000
c3.4xlarge	2000	250,0	16000
i2.xlarge	500	62,5	4000
i2.2xlarge	1000	125,0	8000
i2.4xlarge	2000	250,0	16000
m1.large	500	62,5	4000
m1.xlarge	1000	125,0	8000
m2.2xlarge	500	62,5	4000
m2.4xlarge	1000	125,0	8000
m3.xlarge	500	62,5	4000
m3.2xlarge	1000	125,0	8000

Instance-Größe	Maximale Bandbreite (Mbit/s)	Maximaler Durchsatz (MB/s, 128 KiB I/O)	Maximale IOPS-Anzahl (16 KiB I/O)
r3.xlarge	500	62,5	4000
r3.2xlarge	1000	125,0	8000
r3.4xlarge	2000	250,0	16000

> **Note**
>
> Die Instances `i2.8xlarge`, `c3.8xlarge` und `r3.8xlarge` haben keine dedizierte EBS-Bandbreite und bieten daher keine EBS-Optimierung. In diesen Instances wird der Netzwerkdatenverkehr zusammen mit dem Amazon EBS-Datenverkehr durch dieselbe 10-Gigabit-Netzwerkschnittstelle geleitet.

Die maximale Amazon EBS-optimierte Leistung erhalten

Die EBS-Leistung einer Instance wird durch die Leistungsgrenzen der Instance oder die aggregierte Leistung der angefügten Volumes begrenzt, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. Um die maximale EBS-Leistung zu erreichen, muss eine Instance über angefügte Volumes verfügen, die zusammen eine Leistung bereitstellen, die der maximalen Leistung der Instance entspricht oder darüber liegt. Um beispielsweise `80,000` IOPS für `r6i.16xlarge` zu erreichen, müssen für die Instance mindestens `5` `gp3` Volumes mit jeweils `16,000` IOPS bereitgestellt werden (`5` Volumes x `16,000` IOPS = `80,000` IOPS). Wir empfehlen Ihnen, einen Instance-Typ zu wählen, der mehr dedizierten Amazon EBS-Durchsatz bietet, als Ihre Anwendung benötigt. Andernfalls EC2 kann die Verbindung zwischen Amazon EBS und Amazon zu einem Leistungsengpass werden.

> **Important**
>
> Wenn Sie konfigurierbare Bandbreitengewichtungen verwenden, können sich die EBS-Bandbreitenlimits für Ihre Instance ändern. Bei Instances mit der `VPC-1` Gewichtungskonfiguration, die die Netzwerkbandbreite erhöht, kann es bei EBS-Volumes zu niedrigeren IOPS-Werten als erwartet kommen, da das EBS-Bandbreitenlimit vor dem IOPS-Limit erreicht wird. Dies macht sich besonders bei größeren Größen bemerkbar. I/O Testen Sie immer Ihren spezifischen Workload, um sicherzustellen, dass er Ihren

Leistungsanforderungen mit der von Ihnen ausgewählten Bandbreitengewichtung entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Konfiguration der Gewichtung der Instanz-Bandbreite.

Mithilfe der Metriken `EBSIOBalance%` und `EBSByteBalance%` können Sie leichter ermitteln, ob Ihre Instances korrekt dimensioniert sind. Sie können sich diese Messwerte in der CloudWatch Konsole ansehen und einen Alarm einrichten, der auf der Grundlage eines von Ihnen angegebenen Schwellenwerts ausgelöst wird. Diese Metriken werden als Prozentsatz angezeigt. Instances mit einem dauerhaft niedrigen Saldoprozentsatz sind Kandidaten für eine Vergrößerung. Instances, bei denen der Saldoprozentsatz nie unter 100 % fällt, sind Kandidaten für eine Verkleinerung. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Ihre Instances mit CloudWatch.

Die High Memory-Instances sind so konzipiert, dass große In-Memory-Datenbanken, einschließlich Produktionsbereitstellungen der SAP HANA-In-Memory-Datenbank in der Cloud, ausgeführt werden. Um die EBS-Leistung zu maximieren, verwenden Sie High Memory-Instances mit einer geraden Anzahl von `io1`- oder `io2`-Volumes mit identischer bereitgestellter Leistung. Verwenden Sie beispielsweise für hohe IOPS-Workloads vier `io1`- oder `io2`-Volumes mit 40 000 bereitgestellten IOPS, um die maximal 160 000 Instance-IOPS zu erhalten. In ähnlicher Weise sollten Sie bei Workloads mit hohem Durchsatz sechs `io1` oder `io2` Volumes mit 48.000 bereitgestellten IOPS verwenden, um den maximalen Durchsatz von 4.750 zu erzielen. MB/s Weitere Empfehlungen finden Sie unter Speicherkonfiguration für SAP HANA.

Überlegungen

- G4dn-, I3en-, Inf1-, M5a-, M5ad-, R5a-, R5ad-, T3-, T3a- und Z1d-Instances, welche nach dem 26. Februar 2020 gestartet wurden, bieten die maximale EBS-optimierte Leistung. Um die maximale Leistung einer Instance zu erhalten, die vor dem 26. Februar 2020 gestartet wurde, beenden und starten Sie sie.
- C5-, C5d-, C5n-, M5-, M5d-, M5n-, M5dn-, R5-, R5d-, R5n-, R5dn- und P3dn-Instances, die nach dem 3. Dezember 2019 gestartet wurden, bieten die maximale EBS-optimierte Leistung. Um die maximale Leistung einer Instance zu erhalten, die vor dem 3. Dezember 2019 gestartet wurde, beenden und starten Sie sie.
- Die Instances `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal` und `u-12tb1.metal`, die nach dem 12. März 2020 gestartet wurden, bieten die maximale EBS-optimierte Leistung. Instances dieser Typen, die vor dem 12. März 2020 gestartet wurden, bieten möglicherweise eine geringere Leistung. Um die maximale Leistung einer Instance zu erhalten, die vor dem 12. März 2020

gestartet wurde, wenden Sie sich an Ihr Kontoteam, um die Instance ohne zusätzliche Kosten zu aktualisieren.

EC2 Finden Sie EBS-optimierte Instance-Typen

Sie können sich die Instance-Typen ansehen, die die EBS-Optimierung in jeder Region unterstützen.

Console

Um Instance-Typen zu finden, die standardmäßig EBS-optimiert sind

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instance Types (Instance-Typen) aus.
3. Fügen Sie den Filter EBS-Optimierungsunterstützung = Standard hinzu.
4. (Optional) Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ und aktivieren Sie dann die entsprechenden Spalten, z. B. EBS Maximum IOPS und EBS Baseline IOPS.
5. (Optional) Fügen Sie Filter hinzu, um den Anwendungsbereich auf bestimmte Instance-Typen, die Sie interessieren, zu erweitern.

AWS CLI

Um Instance-Typen zu finden, die standardmäßig EBS-optimiert sind

Verwenden Sie den folgenden describe-instance-types-Befehl.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=ebs-info.ebs-optimized-support,Values=default  \
    --query 'InstanceTypes[].{InstanceType:InstanceType, \
        "MaxBandwidth(Mb/s)":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps,\
        MaxIOPS:EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops,\
        "MaxThroughput(MB/s)":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps}' \
    --output=table
```

Um Instance-Typen zu finden, die optional die EBS-Optimierung unterstützen

Verwenden Sie den folgenden describe-instance-types-Befehl.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=ebs-info.ebs-optimized-support,Values=supported \
    --query 'InstanceTypes[].{InstanceType:InstanceType, \
```

```
        "MaxBandwidth(Mb/s)":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps, \
        MaxIOPS:EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops, \
        "MaxThroughput(MB/s)":EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps}' \
    --output=table
```

Es folgt eine Beispielausgabe für `eu-west-1`.

```
-------------------------------------------------------------------------
|                        DescribeInstanceTypes                          |
+--------------+----------------------+----------+----------------------+
| InstanceType | MaxBandwidth(Mb/s)   | MaxIOPS  |  MaxThroughput(MB/s)  |
+--------------+----------------------+----------+----------------------+
|  i2.2xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  m2.4xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  m2.2xlarge  |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  c1.xlarge   |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  i2.xlarge   |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  m3.xlarge   |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  m1.xlarge   |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  r3.4xlarge  |  2000                |  16000   |  250.0                |
|  r3.2xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  c3.xlarge   |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  m3.2xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  r3.xlarge   |  500                 |  4000    |  62.5                 |
|  i2.4xlarge  |  2000                |  16000   |  250.0                |
|  c3.4xlarge  |  2000                |  16000   |  250.0                |
|  c3.2xlarge  |  1000                |  8000    |  125.0                |
|  m1.large    |  500                 |  4000    |  62.5                 |
+--------------+----------------------+----------+----------------------+
```

PowerShell

Um Instance-Typen zu finden, die standardmäßig EBS-optimiert sind

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2InstanceType.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="ebs-info.ebs-optimized-support"; Values="default"} | `
    Select InstanceType, `
        @{Name="MaxBandwidth(Mb/s)";
 Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps)}}, `
        @{Name="MaxIOPS"; Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops)}}, `
```

```
        @{Name="MaxThroughput (MB/s)";
 Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps)}}
```

Um Instance-Typen zu finden, die optional die EBS-Optimierung unterstützen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTypeCmdlet.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="ebs-info.ebs-optimized-support"; Values="supported"} | `
    Select InstanceType, `
        @{Name="MaxBandwidth(Mb/s)";
 Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumBandwidthInMbps)}}, `
        @{Name="MaxIOPS"; Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumIops)}}, `
        @{Name="MaxThroughput (MB/s)";
 Expression={($_.EbsInfo.EbsOptimizedInfo.MaximumThroughputInMBps)}}
```

Es folgt eine Beispielausgabe für `eu-west-1`.

```
InstanceType MaxBandwidth(Mb/s) MaxIOPS MaxThroughput (MB/s)
------------ ------------------ ------- --------------------
m2.4xlarge                1000    8000              125.000
i2.2xlarge                1000    8000              125.000
c1.xlarge                 1000    8000              125.000
m2.2xlarge                 500    4000               62.500
r3.2xlarge                1000    8000              125.000
m3.xlarge                  500    4000               62.500
r3.4xlarge                2000   16000              250.000
m1.xlarge                 1000    8000              125.000
i2.xlarge                  500    4000               62.500
c3.xlarge                  500    4000               62.500
c3.4xlarge                2000   16000              250.000
c3.2xlarge                1000    8000              125.000
i2.4xlarge                2000   16000              250.000
r3.xlarge                  500    4000               62.500
m3.2xlarge                1000    8000              125.000
m1.large                   500    4000               62.500
```

EBS-Optimierung für eine EC2 Amazon-Instance aktivieren

Sie können die EBS-Optimierung nur für Instance-Typen der vorherigen Generation manuell aktivieren, die optional die EBS-Optimierung unterstützen. Wenn Sie die EBS-Optimierung für diese Instance-Typen aktivieren, fällt eine zusätzliche Stundengebühr an

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie für den Instance-Typ die EBS-Optimierung aktivieren müssen. Weitere Informationen finden Sie unter EBS-Optimierung unterstützt.
- Um die EBS-Optimierung nach dem Start zu aktivieren, müssen Sie die Instance beenden.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

Console

So aktivieren Sie die Amazon-EBS-Optimierung während des Starts

Wählen Sie im Launch Instance Wizard den erforderlichen Instance-Typ aus. Erweitern Sie den Abschnitt Erweiterte Details und wählen Sie dann für EBS-optimierte Instance die Option Aktivieren aus.

Wenn der ausgewählte Instance-Typ die Amazon-EBS-Optimierung nicht unterstützt, ist das Drop-down-Menü deaktiviert. Wenn der Instance-Typ standardmäßig Amazon-EBS-optimiert ist, ist „Aktivieren“ bereits ausgewählt.

So aktivieren Sie die Amazon EBS-Optimierung nach dem Start

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die Instance aus.
3. Halten Sie die Instance an. Wählen Sie Aktionen, Instance-Status, Instance anhalten aus.
4. Während die Instance noch ausgewählt ist, wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen, Instance-Typ ändern aus.

5. Wählen Sie EBS-Optimized und dann Anwenden aus.

   Wenn der Instance-Typ standardmäßig Amazon-EBS-optimiert ist oder die Option Amazon-EBS-Optimierung nicht unterstützt, ist das Kontrollkästchen deaktiviert.
6. Starten Sie die Instance neu. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten).

AWS CLI

So aktivieren Sie die Amazon-EBS-Optimierung während des Starts

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--ebs-optimized` Option.

So aktivieren Sie die Amazon EBS-Optimierung nach dem Start

1. Wenn die Instanz läuft, beenden Sie sie mit dem Befehl stop-instances.

   ```
   aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
   ```
2. Aktivieren Sie die EBS-Optimierung, indem Sie den modify-instance-attributeBefehl mit der Option verwenden. `--ebs-optimized`

   ```
   aws ec2 modify-instance-attribute \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --ebs-optimized
   ```

PowerShell

So aktivieren Sie die Amazon-EBS-Optimierung während des Starts

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit der Option. `-EbsOptimized`

So aktivieren Sie die Amazon EBS-Optimierung nach dem Start

1. Wenn die Instanz ausgeführt wird, beenden Sie sie mit dem Stop-EC2InstanceCmdlet.

   ```
   Stop-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
   ```
2. Aktivieren Sie die EBS-Optimierung, indem Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet mit der Option verwenden. `-EbsOptimized`

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -EbsOptimized $true
```

CPU-Optionen für EC2 Amazon-Instances

Viele EC2 Amazon-Instances unterstützen Simultaneous Multithreading (SMT), wodurch mehrere Threads gleichzeitig auf einem einzigen CPU-Kern ausgeführt werden können. Jeder Thread wird als virtuelle CPU (vCPU) auf der Instance dargestellt. Eine Instance hat eine Standardanzahl von CPU-Kernen, die je nach Instance-Typ variiert. Beispielsweise hat ein `m5.xlarge` Instance-Typ standardmäßig zwei CPU-Kerne und zwei Threads pro Kern — insgesamt vier V. CPUs

In den meisten Fällen gibt es einen EC2 Amazon-Instance-Typ mit einer Kombination aus Arbeitsspeicher und Anzahl von vCPUs , die Ihren Workloads entspricht. Um Ihre Instance jedoch für bestimmte Workloads oder Geschäftsanforderungen zu optimieren, können Sie während und nach dem Start der Instance die folgenden CPU-Optionen angeben:

- Anzahl der CPU-Kerne: Sie können die Anzahl der CPU-Kerne für die Instance anpassen. Sie könnten dies tun, um die Lizenzkosten Ihrer Software mit einer Instance zu optimieren, die genügend RAM für speicherintensive Workloads, aber weniger CPU-Kerne hat.
- Threads pro Kern: Sie können SMT deaktivieren, indem Sie einen einzelnen Thread pro CPU-Kern angeben. Sie können dies für bestimmte Workloads tun, z. B. für High Performance Computing (HPC)-Workloads.

Überlegungen

- Sie können die Anzahl der Threads pro Kern für T2-, C7a-, M7a-, R7a- und Apple Silicon Mac-Instances sowie für Instances, die auf dem Graviton-Prozessor basieren, nicht ändern. AWS
- Die Anzahl der Instances, die Sie ausführen können, basiert auf dem Standard v CPUs für die verwendeten Instance-Typen. Die Art und Weise, wie wir das von einer Instance CPUs verbrauchte v berechnen, wird durch eine Änderung der CPU-Optionen nicht beeinflusst.

Preisgestaltung

Es gibt keine zusätzlichen oder reduzierten Kosten für die Angabe von CPU-Optionen. Sie werden genauso berechnet wie Instances, die mit Standard-CPU-Optionen gestartet werden.

Inhalt

- Regeln für die Angabe von CPU-Optionen für eine EC2 Amazon-Instance
- Unterstützte CPU-Optionen für EC2 Amazon-Instance-Typen
- CPU-Optionen für eine EC2 Amazon-Instance angeben
- CPU-Threads und Kerne für eine EC2 Amazon-Instance anzeigen

Regeln für die Angabe von CPU-Optionen für eine EC2 Amazon-Instance

Um die CPU-Optionen für Ihre Instance festzulegen, beachten Sie die folgenden Regeln:

- Für Bare-Metal-Instances können Sie keine CPU-Optionen angeben.
- Sie können CPU-Optionen sowohl beim Start der Instance angeben, als auch danach.
- Um CPU-Optionen anzugeben, müssen Sie sowohl die Anzahl der CPU-Kerne als auch Threads pro Kern in der Anforderung angeben. Beispielanforderungen finden Sie unter CPU-Optionen für eine EC2 Amazon-Instance angeben.
- Die Anzahl von v CPUs für die Instance ist die Anzahl der CPU-Kerne multipliziert mit den Threads pro Kern. Um eine benutzerdefinierte Anzahl von v anzugebenCPUs, müssen Sie eine gültige Anzahl von CPU-Kernen und Threads pro Kern für den Instance-Typ angeben. Sie können die Standardanzahl von v CPUs für die Instanz nicht überschreiten. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte CPU-Optionen für EC2 Amazon-Instance-Typen.
- Um Simultaneous Multithreading (SMT), auch Hyperthreading genannt, zu deaktivieren, geben Sie einen Thread pro Kern an.
- Wenn Sie in der Konsole den Instance-Typ einer vorhandenen Instance ändern, EC2 wendet Amazon nach Möglichkeit die CPU-Optionseinstellungen der vorhandenen Instance auf die neue Instance an. Wenn der neue Instance-Typ diese Einstellungen nicht unterstützt, werden die CPU-Optionen auf Standard-CPU-Optionen verwenden zurückgesetzt. Diese Option verwendet die Standardzahl von v CPUs für den neuen Instance-Typ.

  Um die Einstellungen für die neue Instance zu aktualisieren, wählen Sie in der Ansicht Instance-Typ ändern unter Erweiterte Details die Option CPU-Optionen angeben aus.
- Die CPU-Optionen, die Sie angeben, bleiben nach dem Stoppen, Starten oder Neustarten einer Instance erhalten.

Unterstützte CPU-Optionen für EC2 Amazon-Instance-Typen

Die folgenden Tabellen listen die Instance-Typen auf, die die Angabe von CPU-Optionen unterstützen.

Inhalt

- Instances für allgemeine Zwecke
- Für Datenverarbeitung optimierte Instances
- RAM-optimierte Instances
- Speicheroptimierte Instances
- Beschleunigte Computing-Instances
- Instances für Datenverarbeitung in Hochleistung

Instances für allgemeine Zwecke

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m2.xlarge	2	2	1	1, 2	1
m2.2xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m2.4xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m3.large	2	1	2	1	1, 2
m3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m4.large	2	1	2	1	1, 2
m4.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m4.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m4.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m4.10xlarge	40	20	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	1, 2
m4.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5.large	2	1	2	1	1, 2
m5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
m5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m5.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m5a.large	2	1	2	1	1, 2
m5a.xlarge	4	2	2	2	1, 2
m5a.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5a.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5a.12xlarge	48	24	2	6, 12, 18, 24	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m5a.16xlarge	64	32	2	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5a.24xlarge	96	48	2	12, 18, 24, 36, 48	1, 2
m5ad.large	2	1	2	1	1, 2
m5ad.xlarge	4	2	2	2	1, 2
m5ad.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5ad.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5ad.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5ad.12xlarge	48	24	2	6, 12, 18, 24	1, 2
m5ad.16xlarge	64	32	2	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5ad.24xlarge	96	48	2	12, 18, 24, 36, 48	1, 2
m5d.large	2	1	2	1	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m5d.xlarge	4	2	2	2	1, 2
m5d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5d.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5d.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5d.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m5d.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5d.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m5dn.large	2	1	2	1	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m5dn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m5dn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5dn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5dn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5dn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m5dn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5dn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m5n.large	2	1	2	1	1, 2
m5n.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m5n.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5n.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m5n.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m5n.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m5n.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m5n.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m5zn.large	2	1	2	1	1, 2
m5zn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m5zn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m5zn.3xlarge	12	6	2	2, 4, 6	1, 2
m5zn.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
m5zn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m6a.large	2	1	2	1	1, 2
m6a.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6a.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m6a.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m6a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m6a.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24	1, 2
m6a.16xlarge	64	32	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6a.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48	1, 2
m6a.32xlarge	128	64	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64	1, 2
m6a.48xlarge	192	96	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64, 96	1, 2
m6g.large	2	2	1	1, 2	1
m6g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m6g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m6g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m6g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
m6gd.large	2	2	1	1, 2	1
m6gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m6gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m6gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
m6gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
m6i.large	2	1	2	1	1, 2
m6i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6i.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m6i.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6i.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m6i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m6i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
m6i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m6id.large	2	1	2	1	1, 2
m6id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6id.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
m6id.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
m6id.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
m6id.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
m6id.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
m6id.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6id.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m6idn.large	2	1	2	1	1, 2
m6idn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6idn.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m6idn.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m6idn.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6idn.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m6idn.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m6idn.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6idn.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m6in.large	2	1	2	1	1, 2
m6in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m6in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m6in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m6in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m6in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
m6in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m6in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
m7a.large	2	2	1	1, 2	1
m7a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m7a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m7a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
m7a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
m7a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1
m7a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m7a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
m7a.32xlarge	128	128	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128	1
m7a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1
m7g.large	2	2	1	1, 2	1
m7g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m7g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m7g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m7g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
m7g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m7g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
m7gd.large	2	2	1	1, 2	1
m7gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m7gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m7gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m7gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
m7gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m7gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
m7i.large	2	1	2	1	1, 2
m7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
m7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m7i-flex.large	2	1	2	1	1, 2
m7i-flex.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
m7i-flex.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
m7i-flex.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
m7i-flex.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
m7i-flex.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
m7i-flex.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8g.large	2	2	1	1, 2	1
m8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
m8gd.large	2	2	1	1, 2	1
m8gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
m8gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
m8gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
m8gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
m8gd.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
t3.nano	2	1	2	1	1, 2
t3.micro	2	1	2	1	1, 2
t3.small	2	1	2	1	1, 2
t3.medium	2	1	2	1	1, 2
t3.large	2	1	2	1	1, 2
t3.xlarge	4	2	2	2	1, 2
t3.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
t3a.nano	2	1	2	1	1, 2
t3a.micro	2	1	2	1	1, 2
t3a.small	2	1	2	1	1, 2
t3a.medium	2	1	2	1	1, 2
t3a.large	2	1	2	1	1, 2
t3a.xlarge	4	2	2	2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
t3a.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
t4g.nano	2	2	1	1, 2	1
t4g.micro	2	2	1	1, 2	1
t4g.small	2	2	1	1, 2	1
t4g.medium	2	2	1	1, 2	1
t4g.large	2	2	1	1, 2	1
t4g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
t4g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Für Datenverarbeitung optimierte Instances

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c3.large	2	1	2	1	1, 2
c3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c3.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c3.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
c4.large	2	1	2	1	1, 2
c4.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c4.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c4.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c4.8xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
c5.large	2	1	2	1	1, 2
c5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
c5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c5.9xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
c5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c5.18xlarge	72	36	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	1, 2
c5.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c5a.large	2	1	2	1	1, 2
c5a.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c5a.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c5a.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 8	1, 2
c5a.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16	1, 2
c5a.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24	1, 2
c5a.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c5a.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48	1, 2
c5ad.large	2	1	2	1	1, 2
c5ad.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c5ad.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c5ad.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 8	1, 2
c5ad.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16	1, 2
c5ad.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24	1, 2
c5ad.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1, 2
c5ad.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48	1, 2
c5d.large	2	1	2	1	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c5d.xlarge	4	2	2	2	1, 2
c5d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c5d.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c5d.9xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
c5d.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
c5d.18xlarge	72	36	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	1, 2
c5d.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c5n.large	2	1	2	1	1, 2
c5n.xlarge	4	2	2	2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c5n.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c5n.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c5n.9xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
c5n.18xlarge	72	36	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	1, 2
c6a.large	2	1	2	1	1, 2
c6a.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c6a.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c6a.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c6a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
c6a.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24	1, 2
c6a.16xlarge	64	32	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6a.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48	1, 2
c6a.32xlarge	128	64	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64	1, 2
c6a.48xlarge	192	96	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64, 96	1, 2
c6g.large	2	2	1	1, 2	1
c6g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c6g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c6g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c6g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c6gd.large	2	2	1	1, 2	1
c6gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c6gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c6gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c6gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c6gn.medium	1	1	1	1	1
c6gn.large	2	2	1	1, 2	1
c6gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c6gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c6gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c6gn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c6i.large	2	1	2	1	1, 2
c6i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c6i.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c6i.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6i.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
c6i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
c6i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
c6i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
c6id.large	2	1	2	1	1, 2
c6id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6id.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
c6id.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
c6id.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
c6id.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
c6id.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
c6id.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6id.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
c6in.large	2	1	2	1	1, 2
c6in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c6in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c6in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c6in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c6in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
c6in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c6in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
c7a.large	2	2	1	1, 2	1
c7a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c7a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c7a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
c7a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
c7a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1
c7a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
c7a.32xlarge	128	128	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128	1
c7a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1
c7g.large	2	2	1	1, 2	1
c7g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c7g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c7g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c7g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c7gd.large	2	2	1	1, 2	1
c7gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c7gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c7gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c7gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c7gn.large	2	2	1	1, 2	1
c7gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c7gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c7gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
c7gn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
c7i.large	2	1	2	1	1, 2
c7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
c7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
c7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c7i-flex.large	2	1	2	1	1, 2
c7i-flex.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
c7i-flex.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
c7i-flex.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
c7i-flex.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
c7i-flex.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
c7i-flex.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8g.large	2	2	1	1, 2	1
c8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
c8gd.large	2	2	1	1, 2	1
c8gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c8gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c8gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c8gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8gd.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
c8gn.large	2	2	1	1, 2	1
c8gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
c8gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
c8gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
c8gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8gn.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8gn.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
c8gn.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	

RAM-optimierte Instances

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r3.large	2	1	2	1	1, 2
r3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r3.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r3.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r4.large	2	1	2	1	1, 2
r4.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r4.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r4.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r4.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r4.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5.large	2	1	2	1	1, 2
r5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
r5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r5.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r5a.large	2	1	2	1	1, 2
r5a.xlarge	4	2	2	2	1, 2
r5a.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5a.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5a.12xlarge	48	24	2	6, 12, 18, 24	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r5a.16xlarge	64	32	2	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5a.24xlarge	96	48	2	12, 18, 24, 36, 48	1, 2
r5ad.large	2	1	2	1	1, 2
r5ad.xlarge	4	2	2	2	1, 2
r5ad.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5ad.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5ad.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5ad.12xlarge	48	24	2	6, 12, 18, 24	1, 2
r5ad.16xlarge	64	32	2	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5ad.24xlarge	96	48	2	12, 18, 24, 36, 48	1, 2
r5b.large	2	1	2	1	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r5b.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r5b.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5b.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5b.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5b.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r5b.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5b.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r5d.large	2	1	2	1	1, 2
r5d.xlarge	4	2	2	2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r5d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5d.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5d.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5d.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r5d.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5d.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r5dn.large	2	1	2	1	1, 2
r5dn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r5dn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r5dn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5dn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5dn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r5dn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5dn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r5n.large	2	1	2	1	1, 2
r5n.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r5n.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r5n.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r5n.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r5n.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r5n.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r5n.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r6a.large	2	1	2	1	1, 2
r6a.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6a.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r6a.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6a.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r6a.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24	1, 2
r6a.16xlarge	64	32	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32	1, 2
r6a.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48	1, 2
r6a.32xlarge	128	64	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64	1, 2
r6a.48xlarge	192	96	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64, 96	1, 2
r6g.large	2	2	1	1, 2	1
r6g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r6g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r6g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
r6g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
r6gd.large	2	2	1	1, 2	1
r6gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r6gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r6gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
r6gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
r6i.large	2	1	2	1	1, 2
r6i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6i.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r6i.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r6i.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6i.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
r6i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r6i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r6i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r6idn.large	2	1	2	1	1, 2
r6idn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6idn.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r6idn.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r6idn.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r6idn.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r6idn.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6idn.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r6idn.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r6in.large	2	1	2	1	1, 2
r6in.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6in.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r6in.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6in.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r6in.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r6in.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
r6in.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6in.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r6id.large	2	1	2	1	1, 2
r6id.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r6id.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
r6id.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
r6id.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
r6id.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r6id.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
r6id.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
r6id.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r7a.large	2	2	1	1, 2	1
r7a.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r7a.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7a.4xlarge	16	16	1	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1
r7a.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1
r7a.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1
r7a.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64	1
r7a.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1
r7a.32xlarge	128	128	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128	1
r7a.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7g.large	2	2	1	1, 2	1
r7g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r7g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r7g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r7g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
r7gd.large	2	2	1	1, 2	1
r7gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r7gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r7gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1
r7gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
r7i.large	2	1	2	1	1, 2
r7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
r7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7iz.large	2	1	2	1	1, 2
r7iz.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
r7iz.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
r7iz.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
r7iz.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
r7iz.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
r7iz.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r7iz.32xlarge	128	64	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
r8g.large	2	2	1	1, 2	1
r8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
r8gd.large	2	2	1	1, 2	1
r8gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
r8gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
r8gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
r8gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r8gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r8gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r8gd.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
r8gd.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
u-3tb1.56xlarge	224	112	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112	1, 2
u-6tb1.56xlarge	224	224	1	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u-6tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2
u-9tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u-12tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2
u-18tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u-24tb1.112xlarge	448	224	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u7i-6tb.112xlarge	448	224	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u7i-8tb.112xlarge	448	224	2	8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u7i-12tb.224xlarge	896	448	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 440, 448	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u7in-16tb.224xlarge	896	448	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 440, 448	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u7in-24tb.224xlarge	896	448	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 440, 448	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u7in-32tb.224xlarge	896	448	2	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432, 440, 448	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
u7inh-32tb.480xlarge	1920	960	2	32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240, 256, 272, 288, 304, 320, 336, 352, 368, 384, 400, 416, 432, 448, 464, 480, 496, 512, 528, 544, 560, 576, 592, 608, 624, 640, 656, 672, 688, 704, 720, 736, 752, 768, 784, 800, 816, 832, 848, 864, 880, 896, 912, 928, 944, 960	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x1.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
x1.32xlarge	128	64	2	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64	1, 2
x1e.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
x1e.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
x1e.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
x1e.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
x1e.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x1e.32xlarge	128	64	2	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64	1, 2
x2gd.large	2	2	1	1, 2	1
x2gd.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
x2gd.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
x2gd.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
x2gd.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x2gd.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x2gd.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
x2idn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x2idn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
x2idn.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
x2iedn.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
x2iedn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
x2iedn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
x2iedn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x2iedn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
x2iedn.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
x2iedn.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
x2iezn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
x2iezn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
x2iezn.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x2iezn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
x2iezn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
x8g.large	2	2	1	1, 2	1
x8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
x8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
x8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
x8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
x8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
z1d.large	2	1	2	1	1, 2
z1d.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
z1d.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
z1d.3xlarge	12	6	2	2, 4, 6	1, 2
z1d.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
z1d.12xlarge	48	24	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Speicheroptimierte Instances

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
d2.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
d2.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
d2.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
d2.8xlarge	36	18	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1, 2
d3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
d3.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
d3.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
d3.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
d3en.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
d3en.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
d3en.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
d3en.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
d3en.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
d3en.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
h1.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
h1.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
h1.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
h1.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
i2.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i2.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i2.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
i2.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
i3.large	2	1	2	1	1, 2
i3.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i3.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
i3.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
i3.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
i3en.large	2	1	2	1	1, 2
i3en.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i3en.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
i3en.3xlarge	12	6	2	2, 4, 6	1, 2
i3en.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
i3en.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i3en.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
i4g.large	2	2	1	1, 2	1
i4g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
i4g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
i4g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
i4g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i4g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
i4i.large	2	1	2	1	1, 2
i4i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i4i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i4i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i4i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
i4i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
i4i.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
i4i.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i4i.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
i7i.large	2	1	2	1	1, 2
i7i.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i7i.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i7i.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
i7i.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
i7i.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i7i.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1, 2
i7i.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i7i.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2
i7ie.large	2	1	2	1	1, 2
i7ie.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
i7ie.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
i7ie.3xlarge	12	6	2	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2
i7ie.6xlarge	24	12	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i7ie.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1, 2
i7ie.18xlarge	72	36	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i7ie.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1, 2
i7ie.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2
i8g.large	2	2	1	1, 2	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i8g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
i8g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
i8g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
i8g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i8g.12xlarge	48	48	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i8g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i8g.24xlarge	96	96	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
i8g.48xlarge	192	192	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192	
im4gn.large	2	2	1	1, 2	1
im4gn.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
im4gn.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
im4gn.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
im4gn.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
im4gn.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
is4gen.medium	1	1	1	1	1
is4gen.large	2	2	1	1, 2	1
is4gen.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
is4gen.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
is4gen.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
is4gen.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Beschleunigte Computing-Instances

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
dl1.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
dl2q.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	
f1.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
f1.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
f1.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
f2.6xlarge	24	12	2	1, 2, 3, 6, 9, 12	1, 2
f2.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	1, 2
f2.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2
g3.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
g3.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
g3.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
g4ad.xlarge	4	2	2	2	1, 2
g4ad.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
g4ad.4xlarge	16	8	2	2, 4, 8	1, 2
g4ad.8xlarge	32	16	2	2, 4, 8, 16	1, 2
g4ad.16xlarge	64	32	2	2, 4, 8, 16, 32	1, 2
g4dn.xlarge	4	2	2	2	1, 2
g4dn.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
g4dn.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
g4dn.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
g4dn.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
g4dn.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
g5g.xlarge	4	4	1	1, 2, 3, 4	1
g5g.2xlarge	8	8	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1
g5g.4xlarge	16	16	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1
g5g.8xlarge	32	32	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
g5g.16xlarge	64	64	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1
g6.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
g6.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
g6.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
g6.8xlarge	32	16	2	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
g6.12xlarge	48	24	2	1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	1, 2
g6.16xlarge	64	32	2	1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1, 2
g6.24xlarge	96	48	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1, 2
g6.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2
g6e.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
g6e.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
g6e.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
g6e.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
g6e.12xlarge	48	24	2	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24	1, 2
g6e.16xlarge	64	32	2	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
g6e.24xlarge	96	48	2	6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48	1, 2
g6e.48xlarge	192	96	2	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2
gr6.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
gr6.8xlarge	32	16	2	1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
inf1.xlarge	4	2	2	2	1, 2
inf1.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
inf1.6xlarge	24	12	2	2, 4, 6, 8, 10, 12	1, 2
inf1.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
inf2.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
inf2.8xlarge	32	16	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
inf2.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32, 48	1, 2
inf2.48xlarge	192	96	2	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 64, 96	1, 2
p3.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
p3.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
p3.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
p3dn.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
p4d.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
p4de.24xlarge	96	48	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
p5.48xlarge	192	96	2	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2
p5e.48xlarge	192	96	2	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
p5en.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2
p6-b200.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
p6e-gb200.36xlarge	144	144	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,	1

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
				101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 , 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144	
`trn1.2xlarge`	8	4	2	2, 4	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
trn1.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2
trn1n.32xlarge	128	64	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
trn2.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2
trn2u.48xlarge	192	96	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96	1, 2

Instance-Typ	Standard v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
vt1.3xlarge	12	6	2	6	1, 2
vt1.6xlarge	24	12	2	6, 12	1, 2
vt1.24xlarge	96	48	2	6, 12, 48	1, 2

Instances für Datenverarbeitung in Hochleistung

Instance-Typ	Standarde instellung v CPUs	Standard-CPU-Kerne	Standard-Threads pro Kern	Gültige CPU-Kerne	Gültige Threads pro Kern
hpc6id.32xlarge	64	64	1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	1

CPU-Optionen für eine EC2 Amazon-Instance angeben

Sie können CPU-Optionen während oder nach dem Start der Instance angeben.

Aufgaben

- Gleichzeitiges Multithreading deaktivieren

- Geben Sie CPUs beim Start eine benutzerdefinierte Zahl von v an
- Geben Sie eine benutzerdefinierte Anzahl von v CPUs in einer Startvorlage an
- Ändern Sie die CPU-Optionen für Ihre EC2 Instance

Gleichzeitiges Multithreading deaktivieren

Um Simultanes Multithreading (SMT), auch Hyperthreading genannt, zu deaktivieren, geben Sie 1 Thread pro Kern an.

Console

SMT während des Instance-Starts deaktivieren

1. Befolgen Sie das Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole-Verfahren und konfigurieren Sie Ihre Instance nach Bedarf.
2. Erweitern Sie Erweiterte Details und aktivieren Sie das Kontrollkästchen CPU-Optionen festlegen.
3. Wählen Sie für Core count (Anzahl Kerne) die Anzahl der benötigten CPU-Kerne aus. Um in diesem Beispiel die Standard-CPU-Kernanzahl für einer`5.4xlarge`-Instance festzulegen, wählen Sie 8 aus.
4. Um Multithreading für Threads pro Kern zu deaktivieren, wählen Sie 1.
5. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

AWS CLI

SMT während des Instance-Starts deaktivieren

Verwenden Sie den AWS CLI Befehl run-instances und geben Sie für den Parameter den `--cpu-options` Wert 1 `ThreadsPerCore` for an. Geben Sie für `CoreCount` die Anzahl der CPU-Kerne an. Um in diesem Beispiel die standardmäßige CPU-Kernanzahl für eine `r7i.4xlarge`-Instance festzulegen, geben Sie den Wert 8 an.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type r7i.4xlarge \
    --cpu-options "CoreCount=8,ThreadsPerCore=1" \
```

```
    --key-name my-key-pair
```

PowerShell

SMT während des Instance-Starts deaktivieren

Verwenden Sie den New-EC2InstanceBefehl und geben Sie für den Parameter den Wert 1 `ThreadsPerCore` for an`-CpuOptions`. Geben Sie für `CoreCount` die Anzahl der CPU-Kerne an. Um in diesem Beispiel die standardmäßige CPU-Kernanzahl für eine `r7i.4xlarge`-Instance festzulegen, geben Sie den Wert 8 an.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890' `
    -InstanceType 'r7i.4xlarge' `
    -CpuOptions @{CoreCount=8; ThreadsPerCore=1} `
    -KeyName 'my-key-pair'
```

> **Note**
>
> Um SMT für eine bestehende Instance zu deaktivieren, gehen Sie wie unter Ändern Sie die CPU-Optionen für Ihre EC2 Instance beschrieben vor und ändern Sie die Anzahl der Threads, die pro Kern ausgeführt werden, auf 1.

Geben Sie CPUs beim Start eine benutzerdefinierte Zahl von v an

Sie können die Anzahl der CPU-Kerne und Threads pro Kern anpassen, wenn Sie eine Instance von der EC2 Konsole aus starten oder AWS CLI. Die Beispiele in diesem Abschnitt verwenden einen `r5.4xlarge`-Instance-Typ, der folgende Standardeinstellungen aufweist:

- CPU-Kerne: 8
- Threads pro Kern: 2

Instances werden standardmäßig mit der maximalen Anzahl von v gestartet, die für den Instance-Typ CPUs verfügbar ist. Für diesen Instance-Typ sind das insgesamt 16 v CPUs (8 Kerne mit jeweils 2 Threads). Weitere Informationen zu den Instance-Typen finden Sie unter RAM-optimierte Instances.

Im folgenden Beispiel wird eine `r5.4xlarge` Instanz mit 4 v gestartetCPUs.

Console

Um CPUs beim Start einer Instanz eine benutzerdefinierte Zahl von v anzugeben

1. Befolgen Sie das Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole-Verfahren und konfigurieren Sie Ihre Instance nach Bedarf.
2. Erweitern Sie Erweiterte Details und aktivieren Sie das Kontrollkästchen CPU-Optionen festlegen.
3. Um 4 V zu erhaltenCPUs, geben Sie 2 CPU-Kerne und 2 Threads pro Kern wie folgt an:
   - Für Anzahl Kerne wählen Sie 2 aus.
   - Wählen Sie für Threads per core (Threads pro Kern) wählen Sie 2 aus.
4. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

AWS CLI

Um CPUs beim Start der Instanz eine benutzerdefinierte Anzahl von v anzugeben

Verwenden Sie den AWS CLI Befehl run-instances und geben Sie die Anzahl der CPU-Kerne und die Anzahl der Threads im `--cpu-options` Parameter an. Sie können 2 CPU-Kerne und 2 Threads pro Kern angeben, um 4 V zu erhalten. CPUs

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type r7i.4xlarge \
    --cpu-options "CoreCount=2,ThreadsPerCore=2" \
    --key-name my-key-pair
```

Alternativ können Sie 4 CPU-Kerne und 1 Thread pro Kern angeben (SMT deaktivieren), um 4 V CPUs zu erhalten:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type r7i.4xlarge \
    --cpu-options "CoreCount=4,ThreadsPerCore=1" \
    --key-name my-key-pair
```

PowerShell

Um CPUs beim Start der Instanz eine benutzerdefinierte Anzahl von v anzugeben

Verwenden Sie den New-EC2InstanceBefehl und geben Sie die Anzahl der CPU-Kerne und die Anzahl der Threads im `-CpuOptions` Parameter an. Sie können 2 CPU-Kerne und 2 Threads pro Kern angeben, um 4 V zu erhaltenCPUs.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890' `
    -InstanceType 'r7i.4xlarge' `
    -CpuOptions @{CoreCount=2; ThreadsPerCore=2} `
    -KeyName 'my-key-pair'
```

Alternativ können Sie 4 CPU-Kerne und 1 Thread pro Kern angeben (SMT deaktivieren), um 4 V CPUs zu erhalten:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId 'ami-0abcdef1234567890' `
    -InstanceType 'r7i.4xlarge' `
    -CpuOptions @{CoreCount=4; ThreadsPerCore=1} `
    -KeyName 'my-key-pair'
```

Geben Sie eine benutzerdefinierte Anzahl von v CPUs in einer Startvorlage an

Sie können die Anzahl der CPU-Kerne und -Threads pro Kern für die Instance in einer Startvorlage anpassen. Die Beispiele in diesem Abschnitt verwenden einen `r5.4xlarge`-Instance-Typ, der folgende Standardeinstellungen aufweist:

- CPU-Kerne: 8
- Threads pro Kern: 2

Instances werden standardmäßig mit der maximalen Anzahl von v gestartet, die für den Instance-Typ CPUs verfügbar ist. Für diesen Instance-Typ sind das insgesamt 16 v CPUs (8 Kerne mit jeweils 2 Threads). Weitere Informationen zu den Instance-Typen finden Sie unter RAM-optimierte Instances.

Im folgenden Beispiel wird eine Startvorlage erstellt, die die Konfiguration für eine `r5.4xlarge` Instance mit 4 v spezifiziertCPUs.

Console

Um eine benutzerdefinierte Zahl von v CPUs in einer Startvorlage anzugeben

1. Befolgen Sie das Startvorlage durch Angabe von Parametern erstellen-Verfahren und konfigurieren Sie Ihre Startvorlage nach Bedarf.
2. Erweitern Sie Erweiterte Details und aktivieren Sie das Kontrollkästchen CPU-Optionen festlegen.
3. Um 4 V zu erhaltenCPUs, geben Sie 2 CPU-Kerne und 2 Threads pro Kern wie folgt an:
   - Für Anzahl Kerne wählen Sie 2 aus.
   - Wählen Sie für Threads per core (Threads pro Kern) wählen Sie 2 aus.
4. Überprüfen Sie im Bereich Zusammenfassung die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Startvorlage erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Startparameter in EC2 Amazon-Startvorlagen speichern.

AWS CLI

Um eine benutzerdefinierte Anzahl von v CPUs in einer Startvorlage anzugeben

Verwenden Sie den create-launch-template AWS CLI Befehl und geben Sie die Anzahl der CPU-Kerne und die Anzahl der Threads im `CpuOptions` Parameter an. Sie können 2 CPU-Kerne und 2 Threads pro Kern angeben, um 4 V zu erhaltenCPUs.

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForCPUOptions \
    --version-description CPUOptionsVersion1 \
    --launch-template-data file://template-data.json
```

Nachfolgend finden Sie eine JSON-Beispieldatei, die die Startvorlagedaten, einschließlich der CPU-Optionen, für die Konfiguration der Instance für dieses Beispiel enthält.

```
{
    "NetworkInterfaces": [{
        "AssociatePublicIpAddress": true,
        "DeviceIndex": 0,
        "Ipv6AddressCount": 1,
        "SubnetId": "subnet-0abcdef1234567890"
    }],
```

```
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "InstanceType": "r5.4xlarge",
    "TagSpecifications": [{
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [{
            "Key":"Name",
            "Value":"webserver"
        }]
    }],
    "CpuOptions": {
        "CoreCount":2,
        "ThreadsPerCore":2
    }
}
```

Alternativ können Sie 4 CPU-Kerne und 1 Thread pro Kern angeben (SMT deaktivieren), um 4 V CPUs zu erhalten:

```
{
    "NetworkInterfaces": [{
        "AssociatePublicIpAddress": true,
        "DeviceIndex": 0,
        "Ipv6AddressCount": 1,
        "SubnetId": "subnet-0abcdef1234567890"
    }],
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "InstanceType": "r5.4xlarge",
    "TagSpecifications": [{
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [{
            "Key":"Name",
            "Value":"webserver"
        }]
    }],
    "CpuOptions": {
        "CoreCount":4,
        "ThreadsPerCore":1
    }
}
```

PowerShell

Um eine benutzerdefinierte Anzahl von v CPUs in einer Startvorlage anzugeben

Verwenden Sie die New-EC2LaunchTemplate.

```
New-EC2LaunchTemplate `
    -LaunchTemplateName 'TemplateForCPUOptions' `
    -VersionDescription 'CPUOptionsVersion1' `
    -LaunchTemplateData (Get-Content -Path 'template-data.json' | ConvertFrom-Json)
```

Ändern Sie die CPU-Optionen für Ihre EC2 Instance

Da sich Ihre Anforderungen im Laufe der Zeit ändern, möchten Sie möglicherweise die Konfiguration der CPU-Optionen für eine bestehende Instance ändern. Jeder Thread, der auf Ihrer Instance ausgeführt wird, wird als virtuelle CPU (vCPU) bezeichnet. Sie können die Anzahl der vCPUs , die für eine bestehende Instance ausgeführt werden, in der EC2 Amazon-Konsole AWS CLI, API oder ändern SDKs. Bevor Sie diese Änderung vornehmen können, muss der Instance-Status `Stopped` erreicht sein.

Console

Um die Anzahl der aktiven V CPUs für eine Instance zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Instances und dann Ihre Instance aus.
3. Wenn die Instance ausgeführt wird, müssen Sie sie zuerst anhalten. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Stop instance (Instance anhalten).
4. Um die vCPU-Konfiguration zu ändern, wählen Sie Aktionen, Instanzeinstellungen, CPU-Optionen ändern.
5. Wählen Sie eine der folgenden CPU-Optionen:
   - Um Ihre Instance auf die Standardzahl von v CPUs für ihren Instance-Typ zurückzusetzen, wählen Sie Standard-CPU-Optionen verwenden. Standardmäßig werden alle Threads für alle CPU-Kerne ausgeführt.
   - Um die Anzahl von v CPUs auf Ihrer Instance zu konfigurieren, wählen Sie „CPU-Optionen angeben“.
6. Wenn Sie „CPU-Optionen angeben“ ausgewählt haben, werden die CPUs Felder „Active v“ angezeigt.

a. Verwenden Sie den ersten Selektor, um die Anzahl der Threads für jeden CPU-Kern zu konfigurieren. Um das gleichzeitige Multithreading zu deaktivieren, wählen Sie. 1

b. Verwenden Sie den zweiten Selektor, um die Anzahl der CPUs für Ihre Instanz zu konfigurieren.

Die folgenden Felder werden dynamisch aktualisiert, wenn Sie Änderungen an den CPU-Optionsselektoren vornehmen:

- Aktiv v CPUs: Die Anzahl der CPU-Kerne multipliziert mit den Threads pro Kern, basierend auf der von Ihnen getroffenen Auswahl. Wenn Sie beispielsweise 2 Threads und 4 Kerne auswählen, entspricht das 8 V. CPUs
- Summe v CPUs: Die maximale Anzahl von v CPUs für den Instanztyp. Für einen `m6i.4xlarge` Instance-Typ sind dies beispielsweise 16 v CPUs (8 Kerne mit jeweils 2 Threads).

7. Wählen Sie Change.

AWS CLI

Um die Anzahl der aktiven V CPUs für eine Instance zu ändern

Verwenden Sie den modify-instance-cpu-optionsBefehl und geben Sie im `--core-count` Parameter die Anzahl der CPU-Kerne an, die ausgeführt werden, und die Anzahl der Threads, die `--threads-per-core` pro Kern ausgeführt werden.

Die folgenden Beispiele zeigen zwei mögliche Konfigurationen für einen `m6i.4xlarge` Instanztyp, um 8 v CPUs auf der angegebenen Instanz auszuführen. Die Standardeinstellung für diesen Instance-Typ ist 16 V CPUs (8 Kerne mit jeweils 2 Threads).

Beispiel 1: Führen Sie 4 CPU-Kerne mit 2 Threads pro Kern aus, also insgesamt 8 vCPUs.

```
aws ec2 modify-instance-cpu-options \
    --instance-id 1234567890abcdef0 \
    --core-count=4 \
    --threads-per-core=2
```

Beispiel 2: Deaktivieren Sie gleichzeitiges Multithreading, indem Sie die Anzahl der Threads, die pro Kern ausgeführt werden, auf 1 ändern. In der resultierenden Konfiguration werden außerdem insgesamt 8 V ausgeführt CPUs (8 CPU-Kerne mit 1 Thread pro Kern).

```
aws ec2 modify-instance-cpu-options \
    --instance-id 1234567890abcdef0 \
    --core-count=8 \
    --threads-per-core=1
```

PowerShell

Um die Anzahl der aktiven V CPUs für eine Instanz zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceCpuOptionCmdlet und geben Sie im `-CoreCount` Parameter die Anzahl der CPU-Kerne an, die ausgeführt werden, sowie die Anzahl der Threads, die pro Kern ausgeführt werden. `ThreadsPerCore`

Beispiel 1: Führen Sie 4 CPU-Kerne mit 2 Threads pro Kern aus, also insgesamt 8 vCPUs.

```
Edit-EC2InstanceCpuOption `
    -InstanceId 'i-1234567890abcdef0' `
    -CoreCount 4 `
    -ThreadsPerCore 2
```

Beispiel 2: Deaktivieren Sie gleichzeitiges Multithreading, indem Sie die Anzahl der Threads, die pro Kern ausgeführt werden, auf 1 ändern. In der resultierenden Konfiguration werden außerdem insgesamt 8 V CPUs (8 CPU-Kerne mit 1 Thread pro Kern) ausgeführt.

```
Edit-EC2InstanceCpuOption `
    -InstanceId 'i-1234567890abcdef0' `
    -CoreCount 8 `
    -ThreadsPerCore 1
```

CPU-Threads und Kerne für eine EC2 Amazon-Instance anzeigen

Sie können die CPU-Optionen für eine bestehende Instance anzeigen, indem Sie die Instance beschreiben.

Console

Um die CPU-Optionen für eine Instance anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die Instance aus.
3. Suchen Sie auf der Registerkarte Details unter Host und Platzierungsgruppe nach Nummer von CPUs v.

AWS CLI

Um die CPU-Optionen für eine Instance anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].CpuOptions
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Das `CoreCount` Feld gibt die Anzahl der Kerne für die Instanz an. Das Feld `ThreadsPerCore` gibt die Anzahl der Threads pro Kern an.

```
[
    {
        "CoreCount": 24,
        "ThreadsPerCore": 2
    },
]
```

PowerShell

Um die CPU-Optionen für eine Instance anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId 'i-1234567890abcdef0').Instances.CpuOptions
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
AmdSevSnp CoreCount ThreadsPerCore
--------- --------- --------------
          24        2
```

Um CPU-Informationen anzuzeigen, können Sie alternativ eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen und eines der folgenden Systemtools verwenden:

- Windows `Task Manager` auf Ihrer Windows-Instance
- Der lscpu-Befehl auf Ihrer Linux-Instance

Sie können AWS Config es verwenden, um Konfigurationsänderungen für Instances, einschließlich beendeter Instances, aufzuzeichnen, zu bewerten, zu prüfen und auszuwerten. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit AWS Config im AWS Config -Developerhandbuch.

AMD SEV-SNP für Amazon-Instances EC2

AMD Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (AMD SEV-SNP) ist ein CPU-Feature, das die folgenden Eigenschaften bietet:

- Bescheinigung – Mit AMD SEV-SNP können Sie einen signierten Bescheinigungsbericht abrufen, der eine kryptografische Maßnahme enthält, mit welcher der Status und die Identität der Instance sowie die Ausführung auf echter AMD-Hardware überprüft werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Bestätigen Sie eine EC2 Amazon-Instance mit AMD SEV-SNP.
- Speicherverschlüsselung — Ab den Prozessoren AMD EPYC (Milan), AWS Graviton2 und Intel Xeon Scalable (Ice Lake) ist der Instance-Speicher immer verschlüsselt. Für AMD SEV-SNP aktivierte Instances verwenden einen Instance-spezifischen Schlüssel für ihre Speicherverschlüsselung.

Inhalt

- Konzepte und Terminologie
- Voraussetzungen
- Überlegungen
- Preisgestaltung
- Finden Sie EC2 Instance-Typen, die AMD SEV-SNP unterstützen
- Aktivieren Sie AMD SEV-SNP für eine Instanz EC2

- Bestätigen Sie eine EC2 Amazon-Instance mit AMD SEV-SNP

Konzepte und Terminologie

Bevor Sie mit AMD SEV-SNP beginnen, sollten Sie mit den folgenden Konzepten und Begriffen vertraut sein:

Bescheinigungsbericht von AMD SEV-SNP

Der Bescheinigungsbericht von AMD SEV-SNP ist ein Dokument, das eine Instance von der CPU anfordern kann. Der Bescheinigungsbericht von AMD SEV-SNP kann verwendet werden, um den Status und die Identität einer Instance zu überprüfen und sicherzustellen, ob sie in einer genehmigten AMD-Umgebung ausgeführt wird. Der Bericht enthält eine Startmessung, bei der es sich um einen kryptografischen Hash des anfänglichen Startstatus einer Instance handelt, einschließlich des ursprünglichen Speicherinhalts der Instanz und des Anfangsstatus der V. CPUs Der AMD SEV-SNP-Bestätigungsbericht ist mit einer VLEK-Signatur signiert, die auf eine AMD-Vertrauensbasis zurückgeht.

VLEK

Der VLEK (Versioned Loaded Endorsement Key) ist ein Signaturschlüssel mit Versionsverwaltung, der von AMD zertifiziert ist und von der AMD-CPU zum Signieren der Bescheinigungsberichte von AMD SEV-SNP verwendet wird. VLEK-Signaturen können mit den von AMD bereitgestellten Zertifikaten validiert werden.

OVMF-Binärdatei

OVMF (Open Virtual Machine Firmware) ist der Frühstartcode, der verwendet wird, um eine UEFI-Umgebung für die Instance bereitzustellen. Der Frühstartcode wird ausgeführt, bevor der Code im AMI gestartet wird. Die OVMF findet und führt auch das im AMI bereitgestellte Startladeprogramm aus. Weitere Informationen finden Sie im OMVF-Repository.

Voraussetzungen

Zur Verwendung von AMD SEV-SNP müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Verwenden Sie einen der folgenden unterstützten Instance-Typen:
  - Universell: `m6a.large` | `m6a.xlarge` | `m6a.2xlarge` | `m6a.4xlarge` | `m6a.8xlarge`
  - Für Datenverarbeitung optimiert: `c6a.large` | `c6a.xlarge` | `c6a.2xlarge` | `c6a.4xlarge` | `c6a.8xlarge` | `c6a.12xlarge` | `c6a.16xlarge`

  - Speicheroptimiert: `r6a.large` | `r6a.xlarge` | `r6a.2xlarge` | `r6a.4xlarge`
- Starten Sie Ihre Instance in einem unterstützten. AWS-Region Derzeit werden nur USA Ost (Ohio) und Europa (Irland) unterstützt.
- Verwenden Sie ein AMI mit dem Startmodus `uefi` oder`uefi-preferred` und einem Betriebssystem, das AMD SEV-SNP unterstützt. Weitere Informationen zur Unterstützung von AMD SEV-SNP unter Ihrem Betriebssystem finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Betriebssystems. Denn AWS AMD SEV-SNP wird auf AL2 023, RHEL 9.3, SLES 15 SP4 und Ubuntu 23.04 und höher unterstützt.

Überlegungen

AMD SEV-SNP kann nur beim Start einer Instance aktiviert werden. Wenn AMD SEV-SNP für den Start Ihrer Instance aktiviert ist, gelten die folgenden Regeln.

- Nach der Aktivierung kann AMD SEV-SNP nicht mehr deaktiviert werden. Es bleibt während des gesamten Instance-Lebenszyklus aktiviert.
- Sie können den Instance-Typ nur in einen anderen Instance-Typ ändern, der AMD SEV-SNP unterstützt.
- Ruhezustand und Nitro Enclaves werden nicht unterstützt.
- Dedicated Hosts werden nicht unterstützt.
- Wenn für den zugrundeliegenden Host Ihrer Instance eine Wartung geplant ist, erhalten Sie 14 Tage im Voraus eine Benachrichtigung über ein geplantes Ereignis. Sie müssen Ihre Instance manuell stoppen oder neu starten, um sie auf einen neuen Host zu verschieben.

Preisgestaltung

Wenn Sie eine EC2 Amazon-Instance mit aktiviertem AMD SEV-SNP starten, wird Ihnen eine zusätzliche Nutzungsgebühr pro Stunde berechnet, die 10 Prozent des On-Demand-Stundensatzes des ausgewählten Instance-Typs entspricht.

Diese AMD SEV-SNP-Nutzungsgebühr ist eine separate Gebühr für Ihre EC2 Amazon-Instance-Nutzung. Reserved Instances, Savings Plans und die Nutzung des Betriebssystems haben keinen Einfluss auf diese Gebühr.

Wenn Sie eine Spot Instance konfigurieren, mit aktiviertem AMD SEV-SNP zu starten, wird Ihnen eine zusätzliche stündliche Nutzungsgebühr in Höhe von 10 % des On-Demand-Stundensatzes des

ausgewählten Instance-Typs berechnet. Wenn die Zuweisungsstrategie den Preis als Eingabewert verwendet, berücksichtigt die Spot-Flotte diese zusätzliche Gebühr nicht. Es wird nur der Spot-Preis verwendet.

Finden Sie EC2 Instance-Typen, die AMD SEV-SNP unterstützen

Sie können Instance-Typen finden, die AMD SEV-SNP unterstützen. Die EC2 Amazon-Konsole zeigt diese Informationen für einen Instance-Typ nicht an.

AWS CLI

Um die Instance-Typen zu finden, die AMD SEV-SNP unterstützen

Verwenden Sie den folgenden describe-instance-types-Befehl.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=processor-info.supported-features,Values=amd-sev-snp \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' \
    --output text | sort
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
c6a.12xlarge
c6a.16xlarge
c6a.2xlarge
c6a.4xlarge
c6a.8xlarge
c6a.large
c6a.xlarge
m6a.2xlarge
m6a.4xlarge
m6a.8xlarge
m6a.large
m6a.xlarge
r6a.2xlarge
r6a.4xlarge
r6a.large
r6a.xlarge
```

PowerShell

Um die Instance-Typen zu finden, die AMD SEV-SNP unterstützen

Verwenden Sie das Cmdlet. Get-EC2InstanceType

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="processor-info.supported-features"; Values="amd-sev-
snp"}).InstanceType.Value | Sort-Object
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
c6a.12xlarge
c6a.16xlarge
c6a.2xlarge
c6a.4xlarge
c6a.8xlarge
c6a.large
c6a.xlarge
m6a.2xlarge
m6a.4xlarge
m6a.8xlarge
m6a.large
m6a.xlarge
r6a.2xlarge
r6a.4xlarge
r6a.large
r6a.xlarge
```

Aktivieren Sie AMD SEV-SNP für eine Instanz EC2

Sie können eine Instance starten, wenn AMD SEV-SNP aktiviert ist. Sie können AMD SEV-SNP nach dem Start nicht aktivieren.

Starten Sie eine Instance mit aktiviertem AMD SEV-SNP

Sie können AMD SEV-SNP nicht über die Amazon-Konsole aktivieren. EC2

AWS CLI

Um eine Instance mit aktiviertem AMD SEV-SNP zu starten

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der Option `--cpu-options`. Weitere Anforderungen finden Sie unter AMD SEV-SNP-Anforderungen.

```
--cpu-options AmdSevSnp=enabled
```

PowerShell

Um eine Instance mit aktiviertem AMD SEV-SNP zu starten

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem Parameter. `-CpuOption`

```
-CpuOption @{AmdSevSnp="enabled"}
```

Prüfen Sie, ob eine EC2 Instanz für AMD SEV-SNP aktiviert ist

Sie können Instances finden, die für AMD SEV-SNP aktiviert sind. Die EC2 Amazon-Konsole zeigt diese Informationen nicht an.

AWS CLI

Um zu überprüfen, ob AMD SEV-SNP für eine Instance aktiviert ist

Verwenden Sie den describe-instances-Befehl.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].CpuOptions
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Wenn `AmdSevSnp` es in nicht vorhanden ist`CpuOptions`, ist AMD SEV-SNP deaktiviert.

```
[
    {
        "AmdSevSnp": "enabled",
        "CoreCount": 1,
        "ThreadsPerCore": 2
    }
]
```

PowerShell

Um zu überprüfen, ob AMD SEV-SNP für eine Instanz aktiviert ist

Verwenden Sie das Cmdlet. Get-EC2Instance

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.CpuOptions
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Wenn der Wert von nicht vorhanden `AmdSevSnp` ist, ist AMD SEV-SNP deaktiviert.

```
AmdSevSnp CoreCount ThreadsPerCore
--------- --------- --------------
enabled   1         2
```

AWS CloudTrail

Im AWS CloudTrail Fall der Anfrage zum Start der Instance gibt die folgende Eigenschaft an, dass AMD SEV-SNP für die Instance aktiviert ist.

```
"cpuOptions": {"AmdSevSnp": "enabled"}
```

Bestätigen Sie eine EC2 Amazon-Instance mit AMD SEV-SNP

Die Bescheinigung ist ein Prozess, mit dem Ihre Instance ihren Status und ihre Identität nachweisen kann. Nachdem Sie AMD SEV-SNP für Ihre Instance aktiviert haben, können Sie einen AMD SEV-SNP-Bestätigungsbericht vom zugrunde liegenden Prozessor anfordern. Der AMD-SEV-SNP-Bescheinigungsbericht enthält einen kryptografischen Hash, die sogenannte Startmessung, die den anfänglichen Inhalt des Gastspeichers und den anfänglichen vCPU-Status anzeigt. Der Bescheinigungsbericht ist mit einer VLEK-Signatur signiert, die auf eine AMD-Stammvertrauenstellung zurückgeht. Sie können anhand der im Bescheinigungsbericht enthaltenen Startmessung überprüfen, ob die Instance in einer echten AMD-Umgebung ausgeführt wird, und den anfänglichen Startcode überprüfen, der zum Starten der Instance verwendet wurde.

Voraussetzung

Starten Sie eine Instanz, die für AMD SEV-SNP aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie AMD SEV-SNP für eine Instanz EC2 .

Schritte

- Schritt 1: Abrufen des Bescheinigungsberichts

- Schritt 2: Überprüfen Sie die Signatur des Bestätigungsberichts

Schritt 1: Abrufen des Bescheinigungsberichts

In diesem Schritt installieren und erstellen Sie das `snpguest`-Hilfsprogramm und verwenden es dann, um den Bestätigungsbericht von AMD SEV-SNP anzufordern.

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um das `snpguest`-Hilfsprogramm vom snpguest repository zu installieren.

   ```
   $ git clone https://github.com/virtee/snpguest.git
   $ cd snpguest
   $ cargo build -r
   $ cd target/release
   ```

3. Generieren Sie eine Anfrage für den Bestätigungsbericht. Das Hilfsprogramm fordert den Bestätigungsbericht vom Host an und schreibt ihn mit den bereitgestellten Anforderungsdaten in eine Binärdatei.

   Das folgende Beispiel erstellt eine zufällige Anforderungszeichenfolge und verwendet sie als Anforderungsdatei (`request-file.txt`). Wenn der Befehl den Bestätigungsbericht zurückgibt, wird er in dem von Ihnen angegebenen Dateipfad gespeichert (`report.bin`). In diesem Fall speichert das Hilfsprogramm den Bericht im aktuellen Verzeichnis.

   ```
   $ ./snpguest report report.bin request-file.txt --random
   ```

4. Fordern Sie die Zertifikate aus dem Host-Speicher an und speichern Sie sie als PEM-Dateien. Im folgenden Beispiel werden die Dateien im selben Verzeichnis wie das `snpguest`-Hilfsprogramm gespeichert. Wenn im angegebenen Verzeichnis bereits Zertifikate vorhanden sind, werden diese Zertifikate überschrieben.

   ```
   $ ./snpguest certificates PEM ./
   ```

Schritt 2: Überprüfen Sie die Signatur des Bestätigungsberichts

Der Bestätigungsbericht ist mit einem Zertifikat signiert, dem sogenannten Versioned Loaded Endorsement Key (VLEK), das von AMD ausgestellt wurde für. AWS In diesem Schritt können Sie

überprüfen, ob das VLEK-Zertifikat von AMD ausgestellt wurde und ob der Bestätigungsbericht mit diesem VLEK-Zertifikat signiert ist.

1. Laden Sie die VLEK-Zertifikate der Root-Vertrauenstellung von der offiziellen AMD-Website in das aktuelle Verzeichnis herunter.

   ```
   $ sudo curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://kdsintf.amd.com/vlek/v1/Milan/
   cert_chain -o ./cert_chain.pem
   ```

2. Verwenden Sie `openssl`, um zu überprüfen, ob das VLEK-Zertifikat von den Zertifikaten der AMD-Stammvertrauenstellung signiert ist.

   ```
   $ sudo openssl verify --CAfile ./cert_chain.pem vlek.pem
   ```

   Es folgt eine Beispielausgabe.

   ```
   vlek.pem: OK
   ```

3. Verwenden Sie das Dienstprogramm `snpguest`, um zu überprüfen, ob der Bescheinigungsbericht mit dem VLEK-Zertifikat signiert ist.

   ```
   $ ./snpguest verify attestation ./ report.bin
   ```

   Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Ausgabe.

   ```
   Reported TCB Boot Loader from certificate matches the attestation report.
   Reported TCB TEE from certificate matches the attestation report.
   Reported TCB SNP from certificate matches the attestation report.
   Reported TCB Microcode from certificate matches the attestation report.
   VEK signed the Attestation Report!
   ```

Kontrolle des Prozessorstatus für Amazon EC2 Linux-Instances

C-Status steuern die Ruhezustände, in die ein Kern eintreten kann, wenn er sich im Leerlauf befindet. C-Zustände sind von C0 (Arbeitszustand, in dem der Core „wach“ ist und Anweisungen ausführt) bis C6 („tiefster“ Leerlaufzustand, in dem ein Core ausgeschaltet ist) nummeriert.

P-Status steuern die gewünschte Leistung (in CPU-Frequenz) eines Kerns. P-Zustände sind ab P0 (höchste Performancestufe, in der Intel Turbo Boost-Technologie für den Core eingesetzt

werden kann, um ggf. die Frequenz zu erhöhen) über P1 (in diesem P-Zustand wird die maximale Basisfrequenz angefordert) bis P15 (geringstmögliche Frequenz) nummeriert.

> **Note**
>
> AWS Graviton-Prozessoren verfügen über integrierte Energiesparmodi und arbeiten mit einer festen Frequenz. Daher bieten sie dem Betriebssystem nicht die Möglichkeit, C-States und P-States zu überwachen.

C-Staaten und P-Staaten

Bei den folgenden Instance-Typen besteht für ein Betriebssystem die Möglichkeit, den C- und P-Zustand von Prozessoren zu steuern:

- Allzweck: `m4.10xlarge` | `m4.16xlarge`
- Für Datenverarbeitung optimiert: `c4.8xlarge`
- Für Arbeitsspeicher optimiert: `r4.8xlarge` | `r4.16xlarge` | `x1.16xlarge` | `x1.32xlarge` | `x1e.8xlarge` | `x1e.16xlarge` | `x1e.32xlarge`
- Speicheroptimiert: `d2.8xlarge` | `i3.8xlarge` | `i3.16xlarge` | `h1.8xlarge` | `h1.16xlarge`
- Beschleunigte Datenverarbeitung: `f1.16xlarge` | `g3.16xlarge` | `p2.16xlarge` | `p3.16xlarge`
- Bare Metal: Alle Bare-Metal-Instances mit Intel- und AMD-Prozessoren

Nur C-Staaten

Bei den folgenden Instance-Typen besteht für ein Betriebssystem die Möglichkeit, den C-Zustand von Prozessoren zu steuern:

- Allzweck: `m5.12xlarge` | `m5.24xlarge` | `m5d.12xlarge` | `m5d.24xlarge` | `m5n.12xlarge` | `m5n.24xlarge` | `m5dn.12xlarge` | `m5dn.24xlarge` | `m5zn.6xlarge` | `m5zn.12xlarge` | `m6a.24xlarge` | `m6a.48xlarge` | `m6i.16xlarge` | `m6i.32xlarge` | `m6id.16xlarge` | `m6id.32xlarge` | `m6idn.16xlarge` | `m6in.16xlarge` | `m6in.32xlarge` | `m7a.medium` | `m7a.large` | `m7a.xlarge` | `m7a.2xlarge` | `m7a.4xlarge` | `m7a.8xlarge` | `m7a.12xlarge` | `m7a.16xlarge` | `m7a.24xlarge` | `m7a.32xlarge` | `m7a.48xlarge` | `m7i.large` | `m7i.xlarge` | `m7i.2xlarge` | `m7i.4xlarge` | `m7i.8xlarge` | `m7i.12xlarge` | `m7i.16xlarge` | `m7i.24xlarge` | `m7i.48xlarge`

- Für Datenverarbeitung optimiert: c5.9xlarge | c5.12xlarge | c5.18xlarge | c5.24xlarge | c5a.24xlarge | c5ad.24xlarge | c5d.9xlarge | c5d.12xlarge | c5d.18xlarge | c5d.24xlarge | c5n.9xlarge | c5n.18xlarge | c6a.24xlarge | c6a.32xlarge | c6a.48xlarge | c6i.16xlarge | c6i.32xlarge | c6id.24xlarge | c6id.32xlarge | c6in.32xlarge | c7a.medium | c7a.large | c7a.xlarge | c7a.2xlarge | c7a.4xlarge | c7a.8xlarge | c7a.12xlarge | c7a.16xlarge | c7a.24xlarge | c7a.32xlarge | c7a.48xlarge | c7i.large | c7i.xlarge | c7i.2xlarge | c7i.4xlarge | c7i.8xlarge | c7i.12xlarge | c7i.16xlarge | c7i.24xlarge | c7i.48xlarge
- Speicheroptimiert: r5.12xlarge | r5.24xlarge | r5b.12xlarge | r5d.12xlarge | r5d.24xlarge | r5n.12xlarge | r5n.24xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.24xlarge | r6a.24xlarge | r6a.48xlarge | r6i.16xlarge | r6i.32xlarge | r6id.16xlarge | r6id.32xlarge | r6in.16xlarge | r6in.32xlarge | r7a.medium | r7a.large | r7a.xlarge | r7a.2xlarge | r7a.4xlarge | r7a.8xlarge | r7a.12xlarge | r7a.16xlarge | r7a.24xlarge | r7a.32xlarge | r7a.48xlarge | r7i.large | r7i.xlarge | r7i.2xlarge | r7i.4xlarge | r7i.8xlarge | r7i.12xlarge | r7i.16xlarge | r7i.24xlarge r7i.48xlarge| r7iz.large | r7iz.xlarge | r7iz.2xlarge | r7iz.4xlarge | r7iz.8xlarge r7iz.12xlarge | r7iz.16xlarge | r7iz.32xlarge | u-3tb1.56xlarge | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.112xlarge | u-9tb1.112xlarge | u-12tb1.112xlarge | u-18tb1.112xlarge | u-24tb1.112xlarge | u7i-6tb.112xlarge | u7i-8tb.112xlarge | u7i-12tb.224xlarge | u7in-16tb.224xlarge u7in-24tb.224xlarge | u7in-32tb.224xlarge | u7inh-32tb.480xlarge | x2idn.32xlarge | x2iedn.16xlarge | x2iedn.32xlarge | x2iezn.12xlarge | z1d.6xlarge | z1d.12xlarge
- Speicheroptimiert: d3en.12xlarge | dl1.24xlarge | i3en.12xlarge i3en.24xlarge | i4i.16xlarge | i7i.large | i7i.xlarge | i7i.2xlarge | i7i.4xlarge | i7i.8xlarge | i7i.12xlarge | i7i.16xlarge | i7i.24xlarge | i7i.48xlarge | i7ie.large | i7ie.xlarge | i7ie.2xlarge i7ie.3xlarge | i7ie.6xlarge | i7ie.12xlarge | i7ie.18xlarge | i7ie.24xlarge | i7ie.48xlarge | r5b.12xlarge | r5b.24xlarge
- Beschleunigtes Rechnen: dl1.24xlarge f2.6xlarge f2.12xlarge | f2.48xlarge | g5.24xlarge | g5.48xlarge | g6.24xlarge | g6.48xlarge | g6e.12xlarge | g6e.24xlarge | g6e.48xlarge | inf1.24xlarge | p3dn.24xlarge | p4d.24xlarge | p4de.24xlarge | p5.48xlarge | p5e.48xlarge | p5en.48xlarge | p6-b200.48xlarge | trn1.32xlarge | trn2.3xlarge | trn2.48xlarge | trn2a.3xlarge | trn2a.48xlarge | trn2n.3xlarge | trn2n.48xlarge | trn2p.48xlarge | trn2u.48xlarge | vt1.24xlarge

Es kann ratsam sein, die Einstellungen für den C- bzw. P-Zustand zu ändern, um die Konsistenz der Prozessorleistung zu erhöhen, die Latenz zu reduzieren oder Ihre Instance für einen bestimmten Workload zu optimieren. Die Standardeinstellungen für den C- und P-Zustand sind auf maximale Performance ausgelegt. Dies ist für die meisten Workloads optimal. Erwägen Sie jedoch, mit den für diese Instances verfügbaren Einstellungen für den C- oder P-Zustand zu experimentieren, wenn Ihre Anwendung von einer verringerten Latenz auf Kosten von höheren Single- oder Dual-Core-Frequenzen oder von einer konsistenten Performance bei niedrigeren Frequenzen (im Gegensatz zu diskontinuierlichen Turbo Boost-Frequenzen) profitieren würde.

Informationen zu verschiedenen Prozessorkonfigurationen und dazu, wie Sie die Auswirkungen Ihrer Konfiguration für Amazon Linux überwachen können, finden Sie unter Processor State Control for EC2 Amazon Linux Instance im Amazon Linux 2-Benutzerhandbuch. Diese Verfahren gelten für Amazon Linux und wurden dafür geschrieben. Sie funktionieren aber eventuell auch für andere Linux-Distributionen mit der Linux-Kernelversion 3.9 oder höher. Weitere Informationen zu anderen Linux-Distributionen und zur Steuerung des Prozessorzustands erhalten Sie jeweils in der Dokumentation Ihres Systems.

Von Amazon EC2 verwaltete Instances

Eine von Amazon EC2 verwaltete EC2 Instance ist eine Instance, die von einem bestimmten Dienstanbieter wie Amazon EKS über EKS Auto Mode bereitgestellt und verwaltet wird. Verwaltete Instances bieten eine vereinfachte Möglichkeit, Rechen-Workloads auf Amazon auszuführen, EC2 indem Sie die Betriebskontrolle der Instance an einen Dienstanbieter delegieren können.

Die delegierte Kontrolle ist die einzige Änderung, die für verwaltete Instances eingeführt wurde. Die technischen Spezifikationen und die Abrechnung bleiben dieselben wie bei nicht EC2 verwalteten Instances. Da Sie mit verwalteten Instances die Kontrolle an den Service Provider delegieren können, können Sie von der betrieblichen Expertise und den bewährten Methoden des Service Providers profitieren. Wenn eine Instanz verwaltet wird, ist der Service Provider für Aufgaben wie die Bereitstellung der Instanz, die Konfiguration der Software, die Skalierung der Kapazität, den Umgang mit Instanzausfällen und -ersetzungen sowie das Beenden der Instanz verantwortlich.

Sie können die Einstellungen einer verwalteten Instanz nicht direkt ändern oder sie beenden. Der Service und die spezifischen Abläufe werden durch die Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Serviceanbieter festgelegt. Sie können jedoch Tags zu Ihren verwalteten Instanzen hinzufügen, ändern oder entfernen, sodass Sie sie innerhalb Ihrer AWS Umgebung kategorisieren können.

Inhalt

- Abrechnung für verwaltete Instances
- Ermitteln verwalteter Instances
- Erste Schritte mit verwalteten Instances

Abrechnung für verwaltete Instances

Für eine von Amazon EC2 verwaltete Instance fällt dieselbe Grundgebühr an wie für eine nicht verwaltete EC2 Amazon-Instance, zuzüglich einer separaten Gebühr für den Dienstanbieter. Diese zusätzliche Gebühr wird von dem Serviceanbieter erhoben, der Ihre Instance verwaltet, und separat in Rechnung gestellt. Sie deckt die Kosten der Services ab, die für den Betrieb und die Wartung Ihrer verwalteten Instance bereitgestellt werden.

Alle EC2 Amazon-Kaufoptionen sind für verwaltete Instances verfügbar, einschließlich On-Demand-Instances, Reserved Instances, Spot-Instances und Savings Plans. Indem Sie Ihre Rechenleistung direkt von Ihrem Dienstanbieter beziehen EC2 und sie dann an Ihren Dienstanbieter weitergeben, profitieren Sie von allen vorhandenen Reserved Instances oder Savings Plans, die auf Ihr Konto angewendet werden, und stellen so sicher, dass Sie die kostengünstigste verfügbare Rechenkapazität nutzen.

Wenn Sie beispielsweise den Amazon EKS Auto Mode verwenden, zahlen Sie den EC2 Standard-Instance-Tarif für die zugrunde liegenden Instances zuzüglich einer zusätzlichen Gebühr von Amazon EKS für die Verwaltung der Instances in Ihrem Namen. Wenn Sie sich dann für einen Savings Plan entscheiden, wird die EC2 Instance-Rate durch den Savings Plan reduziert, während die zusätzliche Gebühr von Amazon EKS unverändert bleibt.

Ermitteln verwalteter Instances

Verwaltete Instances werden durch einen wahren Wert im Feld Verwaltet identifiziert. Der Serviceanbieter wird im Feld Operator (in der Konsole) oder `Principal`-Feld (in der CLI) identifiziert.

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um die Verwalteten Instances zu identifizieren.

Console

So identifizieren Sie eine verwaltete Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

3. Wählen Sie die Instance aus, die Sie überprüfen möchten.
4. Suchen Sie auf der Registerkarte Details (wenn Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben) oder im Übersichtsbereich (wenn Sie die Instance-ID ausgewählt haben) das Feld Verwaltet.
   - Der Wert wahr steht für eine verwaltete Instance.
   - Der Wert falsch steht für eine nicht verwaltete Instance.
5. Wenn Verwaltet auf wahr gesetzt ist, zeigt das Feld Operator einen Wert an, der den Serviceanbieter angibt, der für die Verwaltung der Instance verantwortlich ist. Ein Wert von eks.amazonaws.com identifiziert beispielsweise Amazon EKS als Serviceanbieter.

AWS CLI

So identifizieren Sie eine verwaltete Instance

Führen Sie den Befehl describe-instances aus und geben Sie die Instance-ID an.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].Operator
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Falls ja`true`, `Managed` handelt es sich bei der Instance um eine verwaltete Instance und eine `Principal` ist enthalten. Der Prinzipal ist der Serviceanbieter, der die Instance verwaltet. Ein Wert von `eks.amazonaws.com` identifiziert beispielsweise Amazon EKS als Serviceanbieter.

```
[
    {
        "Managed": true,
        "Principal": "eks.amazonaws.com"
    }
]
```

Um Ihre verwalteten Instanzen zu finden

Verwenden Sie den Befehl describe-instances und geben Sie den `operator.managed` Filter mit einem Wert von an. `true` Die `--query` Option zeigt nur die verwalteten IDs Instanzen an.

```
aws ec2 describe-instances \
```

```
    --filters "Name=operator.managed,Values=true" \
    --query Reservations[*].Instances[].InstanceId
```

PowerShell

So identifizieren Sie eine verwaltete Instance

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.Operator
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Managed Principal
------- ---------
True    eks.amazonaws.com
```

Um Ihre verwalteten Instanzen zu finden

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet. In diesem Beispiel werden nur die IDs verwalteten Instanzen angezeigt.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{Name="operator.managed";
 Values="true"}).Instances.InstanceId
```

Erste Schritte mit verwalteten Instances

Anleitungen zur Verwendung verwalteter Instances finden Sie unter Automatisieren der Cluster-Infrastruktur mit EKS Auto Mode im Amazon-EKS-Benutzerhandbuch.

EC2 Abrechnungs- und Kaufoptionen von Amazon

Sie können die folgenden Optionen verwenden, um Ihre Kosten für Amazon zu optimieren EC2:

- On-Demand Instances: Sie bezahlen nach Sekunde für die gestarteten Instances.
- Savings Plans — Reduzieren Sie Ihre EC2 Amazon-Kosten, indem Sie sich für eine Laufzeit von 1 oder 3 Jahren zu einer gleichbleibenden Nutzungsdauer in USD pro Stunde verpflichten.

- Reserved Instances — Reduzieren Sie Ihre EC2 Amazon-Kosten, indem Sie sich für eine Laufzeit von 1 oder 3 Jahren zu einer konsistenten Instance-Konfiguration, einschließlich Instance-Typ und Region, verpflichten.
- Spot-Instances — Fordern Sie ungenutzte EC2 Instances an, wodurch Ihre EC2 Amazon-Kosten erheblich gesenkt werden können.
- Dedicated Hosts: Sie zahlen für einen Host, der ausschließlich für Ihre Instances reserviert ist, und stellen eigene Softwarelizenzen pro Socket, Kern oder VM bereit, um Kosten zu sparen.
- Dedicated Instances: Stundenweise Abrechnung für Instances, die auf Single–Tenant-Hardware ausgeführt werden.
- Kapazitätsreservierungen — Reservieren Sie Kapazität für Ihre EC2 Instances in einer bestimmten Availability Zone.

Wenn Sie sich nicht auf eine bestimmte Instance-Konfiguration festlegen können, sich aber auf einen Nutzungsbetrag festlegen können, erwerben Sie Savings Plans, um Ihre On-Demand-Instance-Kosten zu senken.Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung benötigen, kaufen Sie Reserved Instances oder Kapazitätsreservierungen für eine bestimmte Availability Zone. Mithilfe von Kapazitätsblöcken kann ein Cluster von GPU-Instances reserviert werden. Spot-Instances sind eine kostengünstige Wahl, sofern Sie bei der Ausführung Ihrer Anwendungen zeitlich flexibel sind und Unterbrechungen verschmerzen können. Dedicated Hosts oder Dedicated Instances können Sie bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen unterstützen und Kosten senken, indem sie Ihre vorhandenen servergebundenen Software-Lizenzen verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Preise undVon Amazon EC2 verwaltete Instances.

Kauf von On-Demand-Instances für Amazon EC2

Mit On-Demand-Instances zahlen Sie für Rechenkapazität nach der Sekunde ohne langfristige Verpflichtungen. Sie haben vollständige Kontrolle über den Lebenszyklus der Instance. Sie entscheiden, wann sie aufgerufen, angehalten, in den Ruhezustand versetzt, neu gestartet oder beendet werden soll.

Mit dem Erwerb von On-Demand-Instances sind keine langfristigen Verpflichtungen verbunden. Sie bezahlen nur für die Sekunden, in denen sich Ihre On-Demand-Instances im Status `running` befinden, mit einem Minimum von 60 Sekunden. Der Preis pro Sekunde für eine laufende On-Demand-Instance ist fest und wird auf der Seite EC2 Amazon-Preise, On-Demand-Preise auf der aufgeführt.

Wir empfehlen, für Anwendungen mit kurzfristigen, unregelmäßigen Workloads, die nicht unterbrochen werden können, On-Demand-Instances zu verwenden.

Verwenden Sie für signifikante Einsparungen im Vergleich zu On-Demand-Instances AWS Savings Plans, Spot Instances oder EC2 Überblick über Reserved Instances für Amazon.

Inhalt

- Kontingente für On-Demand-Instances
  - Überwachen von Kontingenten für On-Demand-Instances und der Nutzung
  - Anfordern einer Kontingenterhöhung
- Preise für On-Demand-Instances anfordern

Kontingente für On-Demand-Instances

Es gibt Kontingente für die Anzahl der laufenden On-Demand-Instances AWS-Konto pro Region. On-Demand-Instance-Kontingente werden unabhängig vom Instance-Typ anhand der Anzahl der virtuellen Zentraleinheiten (vCPUs) verwaltet, die Ihre laufenden On-Demand-Instances verwenden. Jeder Kontingenttyp gibt die maximale Anzahl von v CPUs für eine oder mehrere Instance-Familien an.

Ihr Konto umfasst die folgenden Kontingente für On-Demand-Instances. Instances, die sich im Status Ausstehend, Beenden, Beenden und Ruhezustand befinden, werden nicht auf Ihre On-Demand-Instance-Kontingente angerechnet. Kapazitätsreservierungen werden auf On-Demand-Instance-Kontingente angerechnet, auch wenn sie ungenutzt sind.

Name	Standard	Anpassbar
Ausführen von On-Demand-DL-Instances	0	Ja
Ausführen von On-Demand-F-Instances	0	Ja
Ausführen von On-Demand-G- und VT-Instances	0	Ja
Ausführen von On-Demand-HPC-Instances	0	Ja
Ausführen von On-Demand-High–Memory-Instances	0	Ja
Ausführen von On-Demand-Inf-Instances	0	Ja

Name	Standard	Anpassbar
Ausführen von On-Demand-P-Instances	0	Ja
On-Demand-Ausführung von Standard-Instances (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	5	Ja
Ausführen von On-Demand-Trn-Instances	0	Ja
Ausführen von On-Demand-X-Instances	0	Ja

Informationen zu den verschiedenen Instance-Familien, Generationen und Größen finden Sie im Amazon EC2 Instance Types Guide.

Sie können eine beliebige Kombination von Instance-Typen starten, die Ihren sich ändernden Anwendungsanforderungen entspricht, sofern die Anzahl von v Ihr Kontokontingent nicht CPUs überschreitet. Bei einem Standard-Instance-Kontingent von 256 v könnten Sie CPUs beispielsweise 32 `m5.2xlarge` Instances (32 x 8 vCPUs) oder 16 `c5.4xlarge` Instances (16 x 16 vCPUs) starten. Weitere Informationen finden Sie unter Limits für EC2 On-Demand-Instances.

Aufgaben

- Überwachen von Kontingenten für On-Demand-Instances und der Nutzung
- Anfordern einer Kontingenterhöhung

Überwachen von Kontingenten für On-Demand-Instances und der Nutzung

Sie können Ihre Kontingent für On-Demand-Instances für die einzelnen Regionen mit den folgenden Methoden anzeigen und verwalten.

So zeigen Sie Ihre aktuellen Kontingente mit der Service-Quotas-Konsole an

1. Öffnen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/.
2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste eine Region aus.
3. Geben Sie im Filterfeld den Wert **`On-Demand`** ein.
4. In der Spalte Angewendeter Kontingentwert wird die maximale Anzahl von v CPUs für jeden Kontingenttyp der On-Demand-Instance für Ihr Konto angezeigt.

So zeigen Sie Ihre aktuellen Kontingente mithilfe der AWS Trusted Advisor Konsole an

Öffnen Sie die Seite mit den Dienstbeschränkungen in der AWS Trusted Advisor Konsole.

Um CloudWatch Alarme zu konfigurieren

Mit der Integration von Amazon CloudWatch Metrics können Sie Ihre EC2 Nutzung anhand Ihrer Kontingente überwachen. Sie können auch Alarme konfigurieren, um vor beinahe erreichten Kontingenten zu warnen. Weitere Informationen finden Sie unter Service Quotas und CloudWatch Amazon-Alarme im Service Quotas Quotas-Benutzerhandbuch.

Anfordern einer Kontingenterhöhung

Auch wenn Amazon Ihre On-Demand-Instance-Kontingente basierend auf Ihrer Nutzung EC2 automatisch erhöht, können Sie bei Bedarf eine Erhöhung des Kontingents beantragen. Wenn Sie beispielsweise mehr Instances starten möchten, als Ihr aktuelles Kontingent zulässt, können Sie mithilfe der Service-Quotas-Konsole wie in EC2 Amazon-Servicekontingente beschrieben eine Kontingenterhöhung beantragen.

Preise für On-Demand-Instances anfordern

Sie können die Price List Service API oder die AWS Price List API verwenden, um die Preise von On-Demand-Instances abzufragen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der AWS Preislisten-API im AWS Billing Benutzerhandbuch.

EC2 Überblick über Reserved Instances für Amazon

> **Important**
>
> Wir empfehlen Savings Plans gegenüber Reserved Instances. Sparpläne sind die einfachste und flexibelste Möglichkeit, Geld bei Ihren AWS Rechenkosten zu sparen und niedrigere Preise anzubieten (bis zu 72% Rabatt auf On-Demand-Preise), genau wie Reserved Instances. Savings Plans unterscheiden sich jedoch von Reserved Instances. Bei Reserved Instances verpflichten Sie sich zu einer bestimmten Instance-Konfiguration. Bei Savings Plans erhalten Sie die Flexibilität, die Instance-Konfigurationen zu nutzen, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Mit Savings Plans können Sie sich auf einen gleichbleibenden Nutzungsbetrag (in USD pro Stunde) festlegen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Benutzerhandbuch zu Savings Plans.

Reserved Instances bieten Ihnen im Vergleich zu den Preisen für On-Demand-Instances erhebliche Einsparungen bei Ihren EC2 Amazon-Kosten. Bei Reserved-Instances handelt es sich nicht um physische Instances, sondern um einen Fakturierungsrabatt für die Nutzung gewisser On-Demand-Instances in Ihrem Konto. Diese On-Demand-Instances müssen verschiedenen Attributen wie Instance-Typ und Region entsprechen, um vom Fakturierungsrabatt zu profitieren.

Themen für Reserved Instances

- Beispielszenario für Reserved Instances
- Schlüsselvariablen zur Bestimmung der Reserved Instance-Preise
- Regionale und zonengebundene Reserved Instances (Umfang)
- Reserved Instances-Typen (Angebotsklassen)
- Wie Reserved-Instances-Rabatte angewendet werden
- Nutzen Ihres Reserved Instances
- Wie die Abrechnung mit Reserved Instances funktioniert
- Reserved Instances für Amazon kaufen EC2
- Reserved Instances für Amazon auf EC2 dem Reserved Instance Marketplace verkaufen
- Ändern von Reserved Instances
- Austauschen von Convertible Reserved Instances
- Kontingente für Reserved Instances

Beispielszenario für Reserved Instances

Das folgende Diagramm zeigt ein grundlegendes Szenario zum Kauf und zur Nutzung von Reserved Instances.



In diesem Szenario verfügen Sie über eine aktive On-Demand-Instance (T2) in Ihrem Konto. Für diese zahlen Sie zurzeit die On-Demand-Tarife. Sie erwerben eine den Attributen Ihrer aktiven Instance entsprechende Reserved Instance und erhalten einen sofortigen Preisvorteil. Als Nächstes erwerben Sie eine Reserved Instance für eine C4-Instance. In Ihrem Konto sind keine aktiven Instances vorhanden, die den Attributen dieser Reserved Instance entsprechen. Als Letztes starten Sie eine Instance, die den Attributen der C4-Reserved Instance entspricht, und Sie erhalten einen sofortigen Preisvorteil.

Schlüsselvariablen zur Bestimmung der Reserved Instance-Preise

Die Reserved Instance-Preise werden anhand der folgenden Schlüsselvariablen bestimmt.

Instance-Attribute

Eine Reserved Instance hat vier Instance-Attribute, von denen ihr Preis abhängig ist.

- Instance-Typ: Beispielsweise `m4.large`. Dieser besteht aus der Instance-Familie (z. B. `m4`) und der Instance-Größe (z. B. `large`).
- Region: Die Region, in der das Reserved Instance gekauft wird.
- Tenancy: Ob die Instance auf gemeinsam genutzter Hardware (Standard) oder auf Single–Tenant-Hardware (dediziert) ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances.
- Plattform: Das Betriebssystem (z. B. Windows oder Linux/Unix). Weitere Informationen finden Sie unter Wählen einer Plattform.

Dauerhafte Verpflichtung

Sie können eine Reserved Instance für eine ein- oder dreijährige Laufzeit erwerben, wobei für die dreijährige Laufzeitverpflichtung ein größerer Rabatt angeboten wird.

- Ein Jahr: Ein Jahr wird als 31536000 Sekunden (365 Tage) definiert.
- Drei Jahre: Drei Jahre werden als 94608000 Sekunden (1095 Tage) definiert.

Reserved Instances verlängern sich nicht automatisch. Wenn sie ablaufen, können Sie die EC2 Instance ohne Unterbrechung weiter nutzen, es fallen jedoch On-Demand-Tarife an. Wenn die Reserved Instances für die T2- und C4-Instances im Beispiel oben auslaufen, zahlen Sie bis zur Beendigung der Instances oder dem Kauf neuer Reserved Instances mit den passenden Instance-Attributen wieder die On-Demand-Tarife.

> **Important**
>
> Der Kauf einer Reserved Instance kann nicht storniert werden. Sollten sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Ihre Reserved Instance jedoch möglicherweise ändern, austauschen oder verkaufen.

Zahlungsoptionen

Für Reserved Instances stehen folgende Zahlungsoptionen zur Verfügung:

- Komplette Vorauszahlung: Die gesamte Zahlung wird zum Anfang der Laufzeit durchgeführt. Es entstehen keine weiteren Kosten und es werden für die gesamte Laufzeit keine weiteren Stundensätze berechnet (unabhängig von den genutzten Stunden).
- Teilweise Vorauszahlung: Ein Teil der Kosten muss im Voraus bezahlt werden und die restlichen Stunden während der Laufzeit werden zu einem ermäßigten Stundensatz abgerechnet (unabhängig von der Nutzung der Reserved Instance).
- Keine Vorauszahlung: Sie zahlen einen ermäßigten Stundensatz für jede Stunde im Rahmen der Laufzeit (unabhängig davon, ob die Reserved Instance genutzt wird). Es ist keine Vorauszahlung erforderlich.

> **Note**
>
> Reserved Instances ohne Vorauszahlung arbeiten mit einer vertraglichen Verpflichtung zur monatlichen Zahlung über die gesamte Laufzeit hinweg. Aus diesem Grund benötigen Sie einen positiven Abrechnungsverlauf, bevor Sie Reserved Instances ohne Vorauszahlung erwerben können.

Im Allgemeinen sparen Sie durch eine größere Vorauszahlung für Reserved Instances mehr Geld. Im Reserved Instance Marketplace werden Reserved Instances von Drittanbietern zu günstigeren Preisen und mit kürzeren Laufzeiten angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter Reserved Instances für Amazon auf EC2 dem Reserved Instance Marketplace verkaufen.

Angebotsklasse

Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Ihre Reserved Instance jedoch ändern oder austauschen (je nach Angebotsklasse).

- Standard: Diese Klasse bietet den signifikantesten Rabatt, kann aber nur geändert werden. Standard Reserved Instances kann nicht ausgetauscht werden.
- Convertible: Diese Klasse bietet einen geringeren Rabatt als Standard-Reserved Instances, kann aber gegen eine andere Convertible Reserved Instance mit anderen Instance-Attributen ausgetauscht werden. Convertible Reserved Instances können auch geändert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Reserved Instances-Typen (Angebotsklassen).

> **Important**
>
> Der Kauf einer Reserved Instance kann nicht storniert werden. Sollten sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Ihre Reserved Instance jedoch möglicherweise ändern, austauschen oder verkaufen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Preisseite Amazon EC2 Reserved Instances auf der .

Regionale und zonengebundene Reserved Instances (Umfang)

Bei dem Erwerb einer Reserved Instance legen Sie den Geltungsbereich der Reserved Instance fest. Der Umfang ist entweder regional oder zonengebunden.

- Regional: Wenn Sie eine Reserved Instance für eine Region erwerben, wird sie als regionale Reserved Instance bezeichnet.
- Zonengebunden: Wenn Sie eine Reserved Instance für eine bestimmte Availability Zone erwerben, wird sie als zonengebundene Reserved Instance bezeichnet.

Der Umfang hat keinen Einfluss auf den Preis. Sie zahlen den gleichen Preis für regionale oder zonengebundene Reserved Instance. Weitere Informationen zu den Preisen für Reserved Instances finden Sie unter Schlüsselvariablen zur Bestimmung der Reserved Instance-Preise und Preise für Amazon EC2 Reserved Instances.

Weitere Informationen darüber, wie Sie den Geltungsbereich einer Reserved Instance festlegen können, finden Sie unter RI-Attribute, insbesondere unter dem Aufzählungspunkt Availability Zone.

Unterschiede zwischen regionalen und zonengebundenen Reserved Instances

Die folgende Tabelle hebt einige der wichtigsten Unterschiede zwischen regionalen Reserved Instances und zonengebundenen Reserved Instances hervor:

	Regionsgebundene Reserved Instances	Zonengebundene Reserved Instances
Fähigkeit zum Reservieren von Kapazität	Ein regionaler Reserved Instance reserviert keine Kapazität.	Ein zonaler Reserved Instance reserviert Kapazität in der angegebenen Availability Zone.
Flexibilität bezüglich der Availability Zone	Der Reserved Instance-Rabatt gilt für die Instance-Nutzung in jeder Availability Zone in der angegebenen Region.	Keine Flexibilität bezüglich der Availability Zone – Der Reserved Instance-Rabatt gilt nur für die Instance-Nutzung in der angegebenen Availability Zone.

	Regionsgebundene Reserved Instances	Zonengebundene Reserved Instances
Flexibilität bezüglich der Instance-Größe	Der Reserved Instance-Rabatt gilt unabhängig von der Größe für die Instance-Nutzung in der Instance-Familie. Wird nur auf Amazon Linux/ Unix Reserved Instances mit Standardtenancy unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Flexibilität bezüglich der Instance-Größe anhängig vom Normalisierungsfaktor.	Keine Flexibilität bezüglich der Instance-Größe – Der Reserved Instance-Rabatt gilt nur für die Instance-Nutzung für die angegebene Kombinati on aus Instance-Typ und -Größe.
Einen Kauf in die Warteschl ange stellen	Sie können Käufe für regionale Reserved Instances in Warteschlange stellen	Sie können Käufe für zonengebundene Reserved Instances nicht in Warteschl ange stellen.

Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter Wie Reserved-Instances-Rabatte angewendet werden.

Reserved Instances-Typen (Angebotsklassen)

Die Angebotsklasse von Reserved Instance ist entweder Standard oder Convertible. Ein Standard-Reserved-Instance bietet einen größeren Rabatt als ein Convertible-Reserved-Instance, aber Sie können keinen Standard-Reserved-Instance umtauschen. Sie können Convertible-Reserved Instances wechseln. Sie können Standard- und Convertible-Reserved Instances ändern.

Die Konfiguration eines Reserved Instance umfasst einen einzelnen Instance-Typ, eine Plattform, einen Umfang und eine Tenancy über eine Laufzeit. Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Ihre Reserved Instance jedoch ändern oder austauschen.

Unterschiede zwischen Standard- und Convertible-Reserved Instances

Die folgenden Unterschiede gelten zwischen den Standard- und Convertible-Reserved Instances.

	Standard-Reserved Instance	Convertible Reserved Instance
Ändern von Reserved Instances	Einige Attribute können geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Reserved Instances.	Einige Attribute können geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Reserved Instances.
Reserved Instances auswechseln	Kann nicht ausgetauscht werden.	Kann während der Laufzeit gegen eine andere Convertible Reserved Instance mit neuen Attributen inkl. Instance-Familie, Instance-Typ, Plattform, Umfang und Tenancy ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen von Convertible Reserved Instances.
Verkaufen im Reserved Instance Marketplace	Kann im Reserved Instance Marketplace verkauft werden.	Kann nicht im Reserved Instance Marketplace verkauft werden.
Einkaufen im Reserved Instance Marketplace	Kann im Reserved Instance Marketplace gekauft werden.	Kann nicht im Reserved Instance Marketplace gekauft werden.

Wie Reserved-Instances-Rabatte angewendet werden

Reserved Instances sind keine physischen Instances, sondern ein Abrechnungsrabatt, der auf die laufenden On-Demand-Instances in Ihrem Konto angewendet wird. Die On-Demand-Instances müssen bestimmten Spezifikationen der Reserved Instances entsprechen, damit der Abrechnungsrabatt angewendet werden kann.

Wenn Sie eine Reserved Instance erwerben und bereits über eine laufende On-Demand-Instance verfügen, die den Spezifikationen der Reserved Instance entspricht, wird der Abrechnungsrabatt sofort und automatisch angewendet. Sie müssen Ihre Instances nicht neu starten. Wenn Sie über keine berechtigte On-Demand-Instance verfügen, starten Sie eine On-Demand-Instance mit denselben Spezifikationen wie Ihre Reserved Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzen Ihres Reserved Instances.

Die Angebotsklasse (Standard oder Convertible) der Reserved Instance hat keinen Einfluss darauf, wie der Abrechnungsrabatt angewendet wird.

Themen

- So werden zonengebundene Reserved Instances angewendet
- So werden regionale Reserved Instances angewendet
- Flexibilität bezüglich der Instance-Größe
- Beispiele zur Anwendung von Reserved Instances

So werden zonengebundene Reserved Instances angewendet

Eine Reserved Instance, die gekauft wird, um Kapazität in einer bestimmten Availability Zone zu reservieren, wird als zonengebundene Reserved Instance bezeichnet.

- Der Reserved-Instance-Rabatt gilt für die übereinstimmende Instance-Nutzung in dieser Availability Zone.
- Die Attribute (Tenancy, Plattform, Availability Zone, Instance-Typ und Instance-Größe) der aktiven Instances müssen denen der Reserved Instances entsprechen.

Wenn Sie beispielsweise zwei Linux/Unix Standard Reserved Instances mit `c4.xlarge` Standard-Tenancy für die Availability Zone us-east-1a erwerben, können bis zu zwei `c4.xlarge` Standard-Tenancy-Instances, die in der Availability Zone us-east-1a laufen, vom Linux/Unix Reserved Instance-Rabatt profitieren.

So werden regionale Reserved Instances angewendet

Eine für eine Region erworbene Reserved Instance wird als regionale Reserved Instance bezeichnet und bietet Flexibilität in Bezug auf die Instance-Größe und Availability Zone.

- Der Reserved Instance-Rabatt gilt für die Instance-Nutzung in jeder Availability Zone in dieser Region.

- Der Reserved-Instance-Rabatt gilt für die Instance-Nutzung innerhalb der Instance-Familie, unabhängig von der Größe – dies wird als Instance-Größenflexibilität bezeichnet.

Flexibilität bezüglich der Instance-Größe

Bei flexibler Instance-Größe gilt der Rabatt für Reserved Instances für die Nutzung von Instances, die dieselbe Familie haben. Die Reserved Instance wird basierend auf dem Normalisierungsfaktor innerhalb der Instance-Familie von der kleinsten bis hin zur größten Instance-Größe angewendet. Ein Beispiel für die Anwendung des Reserved-Instance-Rabatts finden Sie unter Szenario 2: Reserved Instances in einem einzigen Konto unter Anwendung des Normalisierungsfaktors.

Einschränkungen

- Unterstützt: Die Flexibilität der Instance-Größe wird nur für regionale Reserved Instances unterstützt.
- Nicht unterstützt: Die Flexibilität der Instance-Größe wird für die folgenden Reserved Instances nicht unterstützt:
  - Reserved Instances, die für eine bestimmte Availability Zone erworben werden (zonengebundene Reserved Instances)
  - Reservierte Instances für G4ad-, G4dn-, G5-, G5g-, G6-, G6e-, Gr6-, hpc7a-, P5-, Inf1-, Inf2-, u7i-6tb- und u7i-8tb-Instances
  - Reserved Instances für Windows Server, Windows Server mit SQL Standard, Windows Server mit SQL Server Enterprise, Windows Server mit SQL Server Web, RHEL und SUSE Linux Enterprise Server
  - Reserved Instances mit Dedicated Tenancy

Flexibilität bezüglich der Instance-Größe anhängig vom Normalisierungsfaktor

Die flexible Instance-Größe wird durch den Normalisierungsfaktor der Instance-Größe bestimmt. Der Rabatt gilt für aktive Instances derselben Instance-Familie Typs in jeder Availability Zone der Region entweder vollständig oder teilweise. Dies hängt von der Instance-Größe der Reservierung ab. Nur die Attribute Instance-Familie, Tenancy und Plattform müssen übereinstimmen.

In der folgenden Tabelle sind die unterschiedlichen Größen innerhalb einer Instance-Familie und der entsprechende Normalisierungsfaktor aufgeführt. Diese Maßeinheit wird zur Anwendung des Rabatts für Reserved Instances auf die normalisierte Nutzung des Instance-Familie genutzt.

Instance-Größe	Normalisierungsfaktor
nano	0,25
micro	0.5
small	1
medium	2
large	4
xlarge	8
2xlarge	16
3xlarge	24
4xlarge	32
6xlarge	48
8xlarge	64
9xlarge	72
10xlarge	80
12xlarge	96
16xlarge	128
18xlarge	144
24xlarge	192
32xlarge	256
48xlarge	384
56xlarge	448

Instance-Größe	Normalisierungsfaktor
112xlarge	896

Eine `t2.medium`-Instance hat beispielsweise einen Normalisierungsfaktor von 2. Wenn Sie eine `t2.medium` Standard-Tenancy Amazon Linux/Unix Reserved Instance in US East (N. Virginia) erwerben, und in der Region über zwei aktive `t2.small` Instances in Ihrem Konto verfügen, wird der Rabatt voll auf beide Instances angewendet.



Wenn Sie über eine `t2.large`-Instance in der Region USA Ost (Nord-Virginia) in Ihrem Konto verfügen, wird der Rabatt zu 50 % auf die Nutzung der Instance angewendet.



Der Normalisierungsfaktor wird auch angewendet, wenn Sie Reserved Instances ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Reserved Instances.

Normalisierungsfaktor für Bare Metal-Instances

Flexibilität bezüglich der Instance-Größe gilt auch für Bare Metal-Instances in der Instance-Familie. Wenn Sie regionale Amazon Linux/Unix Reserved Instances mit Shared Tenancy auf Bare-Metal-Instances haben, können Sie von den Reserved Instance-Einsparungen innerhalb derselben Instance-Familie profitieren. Das Gegenteil ist auch der Fall: Wenn Sie regionale Amazon Linux/

Unix Reserved Instances mit Shared Tenancy auf Instances derselben Familie wie eine Bare-Metal-Instance haben, können Sie von den Reserved Instance-Einsparungen bei der Bare-Metal-Instance profitieren.

Die `metal`-Instance-Größe besitzt keinen einzigen Normalisierungsfaktor. Eine Bare Metal-Instance hat den gleichen Normalisierungsfaktor wie die entsprechende virtualisierte Instance-Größe innerhalb derselben Instance-Familie. Beispielsweise hat eine `i3.metal`-Instance den gleichen Normalisierungsfaktor wie eine `i3.16xlarge`-Instance.

Instance-Größe	Normalisierungsfaktor
`a1.metal`	32
`m5zn.metal` | `x2iezn.metal` `z1d.metal`	96
`c6g.metal` | `c6gd.metal` | `i3.metal` | `m6g.metal` | `m6gd.metal` | `r6g.metal` | `r6gd.metal` | `x2gd.metal`	128
`c5n.metal`	144
`c5.metal` | `c5d.metal` | `i3en.metal` | `m5.metal` | `m5d.metal` | `m5dn.metal` | `m5n.metal` | `r5.metal` | `r5b.metal` | `r5d.metal` | `r5dn.metal` | `r5n.metal`	192
`c6i.metal` | `c6id.metal` | `m6i.metal` | `m6id.metal` | `r6d.metal` | `r6id.metal`	256
`u-18tb1.metal` | `u-24tb1.metal`	448
`u-6tb1.metal` | `u-9tb1.metal` | `u-12tb1.metal`	896

Beispiel: Eine `i3.metal`-Instance hat beispielsweise einen Normalisierungsfaktor von 128. Wenn Sie eine `i3.metal`-Reserved Instance der Amazon Linux/Unix-Plattform mit Standard-Tenancy in der Region US East (N. Virginia) erwerben, kann der Rabatt wie folgt angewendet werden:

- Wenn Sie in Ihrem Konto in dieser Region über eine aktive `i3.16xlarge`-Instance verfügen, wird der Rabatt voll auf die `i3.16xlarge`-Instance (`i3.16xlarge`-Normalisierungsfaktor = 128) angewendet.

- Oder wenn Sie in Ihrem Konto in dieser Region über zwei aktive `i3.8xlarge`-Instances verfügen, wird der Rabatt voll auf beide `i3.8xlarge`-Instances (`i3.8xlarge`-Normalisierungsfaktor = 64) angewendet.
- Oder wenn Sie in Ihrem Konto in dieser Region über vier aktive `i3.4xlarge`-Instances verfügen, wird der Rabatt voll auf alle vier `i3.4xlarge`-Instances (`i3.4xlarge`-Normalisierungsfaktor = 32) angewendet.

Dies gilt auch umgekehrt. Wenn Sie beispielsweise zwei Amazon Linux/Unix Reserved Instances mit `i3.8xlarge` Standardmandaten im Osten der USA (Nord-Virginia) erwerben und Sie eine laufende `i3.metal` Instance in dieser Region haben, wird der Abrechnungsvorteil vollständig auf die `i3.metal` Instance angewendet.

Beispiele zur Anwendung von Reserved Instances

Die folgenden Szenarien decken die Anwendungsmöglichkeiten von Reserved Instances ab.

- Szenario 1: Reserved Instances in einem einzigen Konto
- Szenario 2: Reserved Instances in einem einzigen Konto unter Anwendung des Normalisierungsfaktors
- Szenario 3: Regionale Reserved Instances in verknüpften Konten
- Szenario 4: Zonenbasierte Reserved Instances in einem verknüpften Konto

Szenario 1: Reserved Instances in einem einzigen Konto

Sie führen die folgenden On-Demand-Instances in Konto A aus:

- 4 x `m3.large` Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1a
- 2 x `m4.xlarge` Amazon Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1b
- 1 x `c4.xlarge` Amazon Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1c

Sie erwerben die folgenden Reserved Instances in Konto A:

- 4 x `m3.large` Linux, Standard-Tenancy Reserved Instances in Availability Zone us-east-1a (Kapazität ist reserviert)
- 4 x `m4.large` Amazon Linux, Standard-Tenancy Reserved Instances in der Region us-east-1
- 1 x `c4.large` Amazon Linux, Standard-Tenancy Reserved Instances in der Region us-east-1

Die Reserved Instance-Rabatte werden folgendermaßen angewendet:

- Da die Attribute (Instance-Größe, Region, Plattform, Tenancy) übereinstimmen, werden der Rabatt und die Kapazitätsreservierung der vier `m3.large` Zonen-Reserved Instances für die vier `m3.large` Instances genutzt.
- Die regionalen `m4.large` Reserved Instances bieten eine Flexibilität für die Availability Zone und die Instance-Größe. Sie sind regionale Amazon Linux Reserved Instances mit Standard-Tenancy.

  Eine `m4.large` entspricht 4 normalisierten Einheiten/Stunde.

  Sie haben vier `m4.large` regionale Reserved Instances gekauft, und insgesamt entsprechen sie 16 normalisierten units/hour (4x4). Konto A hat zwei laufende `m4.xlarge` Instances, was 16 normalisierten units/hour (2x8) entspricht. In diesem Fall sorgen die vier regionalen `m4.large`-Reserved-Instances für den vollständigen Rabatt für die Nutzung der zwei `m4.xlarge`-Instances.
- Die regionale `c4.large` Reserved Instance in us-east-1 bietet eine Flexibilität für die Availability Zone und die Instance-Größe, denn sie ist eine regionale Amazon Linux Reserved Instance mit Standard-Tenancy und wird auf die `c4.xlarge` Instance angewendet. Eine `c4.large` Instanz entspricht 4 normalisierten Einheiten units/hour und a `c4.xlarge` entspricht 8 normalisierten Einheiten/Stunde.

  In diesem Fall wird die regionale `c4.large` Reserved Instance teilweise auf die `c4.xlarge`-Nutzung angewendet. Dies liegt daran, dass die `c4.large` Reserved Instance der Nutzung von 4 normalisierten Einheiten/Stunde entspricht, die `c4.xlarge` Instance jedoch 8 normalisierte Einheiten/Stunde erfordert. Aus diesem Grund wird der Rabatt durch die `c4.large` Reserved Instance nur zu 50 % auf die `c4.xlarge`-Nutzung angewendet. Die verbleibende `c4.xlarge`-Nutzung wird über den On-Demand-Tarif abgerechnet.

Szenario 2: Reserved Instances in einem einzigen Konto unter Anwendung des Normalisierungsfaktors

Sie führen die folgenden On-Demand-Instances in Konto A aus:

- 2 x `m3.xlarge` Amazon Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1a
- 2 x `m3.large` Amazon Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1b

Sie erwerben die folgende Reserved Instance in Konto A:

- 1 x `m3.2xlarge` Amazon Linux, Standard-Tenancy-Reserved-Instance in der Region us-east-1

Die Reserved Instance-Rabatte werden folgendermaßen angewendet:

- Die `m3.2xlarge` regionale Reserved Instance in us-east-1 bietet Flexibilität in Bezug auf die Availability Zone und die Instance-Größe, denn es handelt sich um eine regionale Amazon-Linux-Reserved-Instance mit Standard-Tenancy. Sie wird zunächst auf die `m3.large`-Instances und dann auf die `m3.xlarge`-Instances angewendet, da die Anwendung innerhalb der Instance-Familie basierend auf dem Normalisierungsfaktor von der kleinsten bis zur größten Instance-Größe erfolgt.

  Eine `m3.large`-Instance entspricht 4 normalisierten Einheiten/Stunde.

  Eine `m3.xlarge`-Instance entspricht 8 normalisierten Einheiten/Stunde.

  Eine `m3.2xlarge`-Instance entspricht 16 normalisierten Einheiten/Stunde.

  Der Rabatt wird wie folgt angewendet:

  Die `m3.2xlarge` regionale Reserved Instance bietet bei zweimaliger `m3.large` Nutzung den vollen Nutzen, da diese Instances zusammen 8 auf normalisierte Weise units/hour. This leaves 8 normalized units/hour auf die Instances entfallen. `m3.xlarge`

  Mit den verbleibenden 8 normalisierten Einheiten/Stunde wendet die `m3.2xlarge` regionale Reserved Instance den vollständigen Rabatt auf 1 x `m3.xlarge` Nutzung an, da jede `m3.xlarge` Instance 8 normalisierten Einheiten/Stunde entspricht. Die verbleibende `m3.xlarge`-Nutzung wird über den On-Demand-Tarif abgerechnet.

Szenario 3: Regionale Reserved Instances in verknüpften Konten

Reserved Instances werden zuerst auf die Nutzung im erwerbenden Konto angewendet. Danach folgt die qualifizierte Nutzung in anderen Konten der Organisation. Weitere Informationen finden Sie unter Reserved Instances- und konsolidierte Fakturierung. Bei regionalen Reserved Instances, die Größenflexibilität für Instances anbieten, wird der Vorteil innerhalb der Instance-Familie von der kleinsten bis hin zur größten Instance-Größe angewendet.

Sie führen die folgenden On-Demand-Instances in Konto A (das erwerbende Konto) aus:

- 2 x `m4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1a
- 1 x `m4.2xlarge` Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1b
- 2 x `c4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1a

- 1 x `c4.2xlarge` Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1b

Ein weiterer Kunde führt die folgenden On-Demand-Instances in Konto B— (ein verknüpftes Konto) aus:

- 2 x `m4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy-Instances in Availability Zone us-east-1a

Sie erwerben die folgenden regionalen Reserved Instances in Konto A:

- 4 x `m4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy Reserved Instances in der Region us-east-1
- 2 x `c4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy Reserved Instances in der Region us-east-1

Die regionalen Reserved Instance-Rabatte werden folgendermaßen angewendet:

- Der Rabatt der vier `m4.xlarge`-Reserved Instances wird von den beiden `m4.xlarge`-Instances und der einzelnen `m4.2xlarge`-Instance in Konto A (dem erwerbenden Konto) genutzt. Alle drei Instance entsprechen den Attributen (Instance-Familie, Region, Plattform, Tenancy). Der Rabatt wird zuerst auf die Instances im erwerbenden Konto (Konto A) angewendet, obwohl Konto B (verknüpftes Konto) über zwei `m4.xlarge` verfügt, dem den Reserved Instances ebenfalls entsprechen. Es wird keine Kapazitätsreservierung geboten, da es sich bei den Reserved Instances um regionale Reserved Instances handelt.
- Der Rabatt auf die zwei `c4.xlarge` Reserved Instances wird auf die zwei `c4.xlarge` Instances angewendet, da ihre Instance-Größe kleiner als die der `c4.2xlarge` Instance ist. Es wird keine Kapazitätsreservierung geboten, da es sich bei den Reserved Instances um regionale Reserved Instances handelt.

Szenario 4: Zonenbasierte Reserved Instances in einem verknüpften Konto

Reserved Instances im Besitz eines Kontos werden grundsätzlich erst auf die Nutzung in diesem Konto angewendet. Wenn es qualifizierende und nicht genutzte Reserved Instances für eine bestimmte Availability Zone (zonenbasierte Reserved Instances) in anderen Konten in der Organisation gibt, werden diese vor den regionalen Reserved Instances im Besitz des Kontos auf das Konto angewendet. Dies geschieht, um eine maximale Nutzung der Reserved Instances und somit eine geringere Rechnung zu gewährleisten. Zu Fakturierungszwecken werden alle Konten in der Organisation wie ein einziges Konto behandelt. Das folgende Beispiel veranschaulicht dies.

Sie führen die folgenden On-Demand-Instance in Konto A (das erwerbende Konto) aus:

- 1 x `m4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy-Instance in Availability Zone us-east-1a

Ein Kunde führt die folgende On-Demand-Instance im verknüpften Konto B aus:

- 1 x `m4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy-Instance in Availability Zone us-east-1b

Sie erwerben die folgenden regionalen Reserved Instances in Konto A:

- 1 x `m4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy Reserved Instance in der Region us-east-1

Ein Kunde erwirbt die folgenden zonenbezogenen Reserved Instances im verknüpften Konto C:

- 1 x `m4.xlarge` Linux, Standard-Tenancy-Reserved Instances in Availability Zone us-east-1a

Die Reserved Instance-Rabatte werden folgendermaßen angewendet:

- Der Rabatt der zonenbezogenen `m4.xlarge` Reserved Instances im Besitz von Konto C wird auf die `m4.xlarge`-Nutzung in Konto A angewendet.
- Der Rabatt der regionalen `m4.xlarge` Reserved Instances im Besitz von Konto A wird auf die `m4.xlarge`-Nutzung in Konto B angewendet.
- Wenn die regionale Reserved Instance im Besitz von Konto A zuerst auf die Nutzung in Konto A angewendet wurde, bleibt die zonenbezogene Reserved Instance im Besitz von Konto C ungenutzt und die Nutzung in Konto B wird zum On-Demand-Tarif abgerechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Reservierungen verstehen im AWS Cost and Usage Report.

> **Note**
>
> Zonal Reserved Instances reservieren Kapazität nur für das Besitzerkonto und können nicht für andere AWS-Konten freigegeben werden. Wenn Sie Kapazität für andere AWS-Konten freigeben müssen, verwenden Sie Reservieren Sie Rechenkapazität mit Kapazitätsreservierungen EC2 auf Abruf.

Nutzen Ihres Reserved Instances

Reserved Instances werden bei übereinstimmenden Spezifikationen automatisch auf aktive On-Demand-Instances angewendet. Wenn Sie über keine On-Demand-Instances mit passenden Spezifikationen Ihrer Reserved Instance verfügen, bleibt die Reserved Instance bis zum Start einer Instance mit den erforderlichen Spezifikationen ungenutzt.

Wenn Sie eine On-Demand-Instance starten, um den Abrechnungsrabatt einer Reserved Instance zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie bei der Konfiguration Ihrer On-Demand-Instance die folgenden Informationen angeben:

Plattform

Sie müssen ein Amazon Machine Image (AMI) angeben, das der Plattform (Produktbeschreibung) der Reserved Instance entspricht. Wenn Sie beispielsweise `Linux/UNIX` für Ihre Reserved Instance angegeben haben, können Sie eine Instance von einem Amazon Linux AMI oder einem Ubuntu AMI starten.

Instance-Typ

Wenn Sie eine zonengebundene Reserved Instance erworben haben, müssen Sie denselben Instance-Typ wie Ihre Reserved Instance angeben; zum Beispiel `t3.large`. Weitere Informationen finden Sie unter So werden zonengebundene Reserved Instances angewendet.

Wenn Sie eine regionale Reserved Instance erworben haben, müssen Sie einen Instance-Typ aus derselben Instance-Familie wie der Instance-Typ Ihrer Reserved Instance angeben. Wenn Sie beispielsweise `t3.xlarge` für Ihre Reserved Instance angegeben haben, müssen Sie Ihre Instance aus der T3-Familie starten, können aber eine beliebige Größe angeben, beispielsweise `t3.medium`. Weitere Informationen finden Sie unter So werden regionale Reserved Instances angewendet.

Availability Zone

Wenn Sie eine zonengebundene Reserved Instance für eine bestimmte Availability Zone erworben haben, müssen Sie die Instance in derselben Availability Zone starten.

Wenn Sie eine regionale Reserved Instance erworben haben, können Sie die Instance in jeder Availability Zone in der Region starten, die Sie für die Reserved Instance angegeben haben.

Tenancy

Die Tenancy (`dedicated` oder `shared`) der Instance muss mit der Tenancy Ihrer Reserved Instance übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances.

Beispiele zur Anwendung von Reserved Instances auf aktive On-Demand-Instances finden Sie unter Wie Reserved-Instances-Rabatte angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Warum werden meine Amazon EC2 Reserved Instances nicht wie erwartet auf meine AWS Abrechnung angerechnet?

Sie können verschiedene Methoden verwenden, um die On-Demand-Instances zu starten, die Ihren Reserved-Instance-Rabatt verwenden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Startmethoden finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance. Sie können Amazon EC2 Auto Scaling auch verwenden, um eine Instance zu starten. Weitere Informationen finden Sie im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

Wie die Abrechnung mit Reserved Instances funktioniert

Alle Reserved Instances bieten im Vergleich mit den Preisen für On-Demand-Instances einen Rabatt. Mit Reserved Instances zahlen Sie für die gesamte Laufzeit statt für die tatsächliche Nutzung. Je nach der für die Reserved Instance festgelegten Zahlungsoption bezahlen Sie die Reserved Instance im Voraus, teilweise im Voraus oder monatlich.

Wenn Reserved Instances ablaufen, werden Ihnen On-Demand-Tarife für die EC2 Instance-Nutzung berechnet. Sie können eine Reserved Instance bis zu drei Jahre im Voraus für den Kauf in die Warteschlange einstellen. So können Sie sicherstellen, dass jederzeit die erforderlichen Kapazitäten verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen des Kaufs in die Warteschlange.

Das Kostenloses AWS-Kontingent ist neu erhältlich AWS-Konten. Wenn Sie die Kostenloses AWS-Kontingent zum Ausführen von EC2 Amazon-Instances verwenden und eine Reserved Instance erwerben, wird Ihnen der Standardpreis berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenloses AWS-Kontingent.

Inhalt

- Nutzungsabrechnung
- Anzeigen Ihrer Rechnung
- Reserved Instances- und konsolidierte Fakturierung

- Reserved Instance-Rabatt-Preisstufen

Nutzungsabrechnung

Während der gewählten Laufzeit werden Reserved Instances jeweils zur vollen Stunde abgerechnet – unabhängig davon, ob eine Instance ausgeführt wird. Eine volle Stunde wird als vierundzwanzigster Teil des Zeitraums von Mitternacht bis Mitternacht definiert; 1:00:00 bis 1:59:59 Uhr ist beispielsweise eine volle Stunde. Weitere Informationen zum Instance-Status finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanzstatus.

Ein Reserved Instance-Abrechnungsvorteil wird auf eine laufende Instance auf Sekundenbasis angewendet. Sekundengenaue Abrechnung ist für Instances verfügbar, die eine Open-Source-Linux-Distribution verwenden, wie z. B. Amazon Linux und Ubuntu. Stundengenaue Abrechnung wird für kommerzielle Linux-Distributionen, wie z. B. Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server, verwendet.

Ein Reserved Instance-Rabatte wird nur auf eine Instance-Stunde pro voller Stunde bis zu maximal 3600 Sekunden (eine Stunde) angewendet. Sie können mehrere Instances gleichzeitig ausführen, aber Sie können nur den Vorteil des Reserved Instance-Rabatts für insgesamt 3600 Sekunden auf Stundenbasis beanspruchen. Die Instance-Nutzung, die 3600 Sekunden auf Stundenbasis überschreitet, wird nach dem Bedarfssatz berechnet.

Wenn Sie beispielsweise eine `m4.xlarge` Reserved Instance kaufen und gleichzeitig vier `m4.xlarge`-Instances gleichzeitig eine Stunde lang ausführen, wird eine Instance pro Stunde der Reserved Instance-Nutzung und die anderen drei Instances werden für drei Stunden nach bedarfsgesteuerter Nutzung berechnet.

Wenn Sie jedoch eine `m4.xlarge` Reserved Instance kaufen und vier `m4.xlarge`-Instances 15 Minuten (900 Sekunden) lang jeweils innerhalb derselben Stunde ausführen, beträgt die gesamte Laufzeit für die Instance eine Stunde, was zu einer Stunde der Reserved Instance-Nutzung und 0 Stunden der bedarfsgesteuerten Nutzung führt.

Wenn mehrere geeignete Instances gleichzeitig laufen, wird der Rechnungsrabatt für Reserved Instance auf alle Instances gleichzeitig bis zu maximal 3600 Sekunden auf einer Stundenbasis angewendet; danach gelten bedarfsorientierte Sätze.



Cost Explorer auf der Billing and Cost Management-Konsole bietet Ihnen die Möglichkeit, die Einsparungen gegen laufende On-Demand-Instances zu analysieren. Die Reserved Instances FAQ enthält ein Beispiel zu einer Listenwertberechnung.

Wenn Sie Ihr AWS Konto schließen, wird die On-Demand-Abrechnung für Ihre Ressourcen eingestellt. Wenn Sie jedoch in Ihrem Konto über Reserved Instances verfügen, erhalten Sie bis zu deren Auslaufen auch weiterhin eine Rechnung.

Anzeigen Ihrer Rechnung

Die Tarife und Gebühren für Ihr Konto können Sie über die Seite AWS Fakturierung und Kostenmanagement in der Konsole anzeigen.

- Das Dashboard zeigt eine Ausgabenzusammenfassung für Ihr Konto an.
- Erweitern Sie auf der Seite Bills (Rechnungen) unter Details den Abschnitt Elastic Compute Cloud und die Region, um Fakturierungsdaten zu Ihren Reserved Instances abzurufen.

Sie können die Gebühren online anzeigen oder eine CSV-Datei herunterladen.

Sie können die Auslastung Ihrer Reserved Instance auch mithilfe des AWS Kosten- und Nutzungsberichts verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu Ihren Reservierungen.

Reserved Instances- und konsolidierte Fakturierung

Die Preisvorteile von Reserved Instances werden geteilt, wenn das kaufende Konto Teil eines Satzes von Konten ist, die unter einem einzigen, konsolidierten Zahlerkonto abgerechnet werden. Der

Instance-Nutzung für alle Mitgliedskonten wird jeden Monat im Zahlerkonto zusammengefasst. Dies ist in der Regel für Unternehmen nützlich, in denen es verschiedene Funktionsteams oder -gruppen gibt. Zur Berechnung der Abrechnung wird die normale Logik für Reserved Instances angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter Konsolidierte Fakturierung im AWS Organizations.

Wenn Sie das Konto schließen, das die Reserved Instance erworben hat, wird das Konto des Zahlers für die Reserved Instance belastet, bis die Reserved Instance abläuft. Das geschlossene Konto wird nach 90 Tagen endgültig gelöscht, und die Mitgliedskonten profitieren nicht mehr von dem Reserved-Instance-Abrechnungsrabatt.

> **Note**
>
> Zonal Reserved Instances reservieren Kapazität nur für das Besitzerkonto und können nicht für andere AWS-Konten freigegeben werden. Wenn Sie Kapazität für andere AWS-Konten freigeben müssen, verwenden Sie Reservieren Sie Rechenkapazität mit Kapazitätsreservierungen EC2 auf Abruf.

Reserved Instance-Rabatt-Preisstufen

Wenn Ihr Konto für eine Rabattpreisstufe qualifiziert ist, erhält es beim Kauf von Reserved Instances innerhalb der Stufe ab dem Kaufzeitpunkt die Rabatte automatisch für Vorabzahlungen und Nutzungsgebühren für die Instance. Um für einen Rabatt qualifiziert zu sein, muss der Listenwert Ihrer Reserved Instances in der Region bei mindestens 500 000 USD liegen.

Die folgenden Regeln gelten:

- Preisstufen und damit verbundene Rabatte gelten nur für Käufe von Amazon EC2 Standard Reserved Instances.
- Die Preisstufen gelten nicht für Reserved Instancess für Windows mit SQL Server Standard oder SQL Server Web und SQL Server Enterprise.
- Preisstufen gelten nicht für Reserved Instances für Linux mit SQL Server jeglicher Art.
- Preisstaffelrabatte gelten nur für Käufe von AWS. Sie gelten nicht für Käufe von Reserved Instances bei Drittanbietern.
- Die Rabattpreisstufen gelten im Moment nicht für Convertible Reserved Instance-Käufe.

Themen

- Berechnen der Reserved Instance-Preisrabatte
- Kaufen mit einer Rabattstufe
- Überschreiten von Preisstufen
- Konsolidierte Fakturierung für Preisstufen

Berechnen der Reserved Instance-Preisrabatte

Sie können die Preisstufe für Ihr Konto berechnen, indem Sie den Listenwert Ihrer gesamten Reserved Instances in einer Region berechnen. Multiplizieren Sie den stündlichen, regelmäßigen Preis für jede Reservierung mit den gesamten Stundenzahl für die Laufzeit verbleibenden Stunden und addieren Sie dann den Vorauszahlungspreis ohne Rabatt (der sogenannte Festpreis) zum Zeitpunkt des Kaufs. Da der Listenwert auf den Preisen ohne Rabatt (öffentlich) basiert, ändert er sich durch Ihre Qualifizierung für einen Volumenrabatt oder bei einer Preissenkung nach dem Kauf Ihrer Reserved Instances nicht.

```
List value = fixed price + (undiscounted recurring hourly price * hours in term)
```

Nehmen wir beispielsweise für eine 1-jährige Teilvorauszahlung `t2.small` Reserved Instance den Anzahlungspreis von 60,00 USD und einen Stundensatz von 0,007 USD an. Dies ergibt einen Listenwert von 121,32 $.

```
121.32 = 60.00 + (0.007 * 8760)
```

So zeigen Sie die Festpreiswerte für Reserved Instances über die EC2 Amazon-Konsole an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Reserved Instances aus.
3. Um die Spalte Vorauszahlungspreis anzuzeigen, wählen Sie das Einstellungssymbol ( ) in der oberen rechten Ecke, schalten Sie den Vorauszahlungspreis ein und wählen Sie Bestätigen.

So zeigen Sie die Festpreise für Reserved Instances mithilfe der Befehlszeile an

- describe-reserved-instances (AWS CLI)
- Get-EC2ReservedInstance (AWS Tools for Windows PowerShell)

Kaufen mit einer Rabattstufe

Wenn Sie Reserved Instances kaufen, wendet Amazon EC2 automatisch alle Rabatte auf den Teil Ihres Einkaufs an, der in eine Rabattpreisstufe fällt. Sie müssen nichts anders machen und können Reserved Instances mit jedem der EC2 Amazon-Tools kaufen. Weitere Informationen finden Sie unter Reserved Instances für Amazon kaufen EC2.

Nachdem der Listenwert Ihrer aktiven Reserved Instances in einer Region den Wert für eine Rabattpreisstufe erreicht, werden alle weiteren Käufe von Reserved Instances in dieser Region zum Rabatttarif berechnet. Wenn Sie mit einem einzelnen Kauf von Reserved Instances in einer Region den Wert für eine Rabattpreisstufe erreichen, wird der Teil des Kaufes, der über dem Grenzwert liegt, zum Rabatttarif berechnet. Weitere Informationen zu den temporären Reserved Instances IDs , die während des Kaufvorgangs erstellt werden, finden Sie unterÜberschreiten von Preisstufen.

Wenn Ihr Listenwert unter den Wert für die Rabattpreisstufe fällt (beispielsweise, wenn einige Ihrer Reserved Instances auslaufen), werden alle weiteren Käufe von Reserved Instances in dieser Region nicht mehr zum Rabatttarif berechnet. Sie erhalten jedoch für alle ursprünglich zur Rabattpreisstufe erworbenen Reserved Instances weiterhin den Rabatt.

Beim Kauf von Reserved Instances gilt eines von vier möglichen Szenarien:

- Kein Rabatt – Ihr Kauf innerhalb einer Region liegt weiterhin unter dem Rabattgrenzwert.
- Teilweiser Rabatt – Ihr Kauf innerhalb einer Region überschreitet den Rabattgrenzwert für die erste Rabattstufe. Auf eine oder mehrere Reservierungen wird kein Rabatt angewendet. Auf die restlichen Reservierungen wird der Rabatt angewendet.
- Voller Rabatt – Ihr kompletter Kauf innerhalb einer Region fällt in eine Rabattstufe und der entsprechende Rabatt wird angewendet.
- Zwei Rabatttarife – Ihr Kauf innerhalb einer Region überschreitet den Rabattgrenzwert für eine höhere Rabattstufe. Ihnen werden zwei verschiedene Tarife berechnet: Auf eine oder mehrere Reservierungen wird der geringere Rabatt angewendet. Auf die restlichen Reservierungen wird der Rabatt der höheren Rabattstufe angewendet.

Überschreiten von Preisstufen

Wenn Ihr Kauf eine Rabattpreisstufe überschreitet, werden mehrere Einträge für diesen Kauf angezeigt: Ein Eintrag für den Kauf zum regulären Preis und ein weiterer für den Teil des Kaufes, der mit dem entsprechenden Rabatt berechnet wird.

Der Reserved Instance-Dienst generiert mehrere Reserved Instances IDs , weil Ihr Kauf von einer Stufe ohne Preisnachlass oder von einer Stufe zu einer anderen mit Rabatt gewechselt ist. Es gibt eine ID für jeden Reservierungssatz in einer Stufe. Die vom CLI-Befehl oder durch die API-Aktion zurückgegebene ID unterscheidet sich daher von der tatsächlichen ID der neuen Reserved Instances.

Konsolidierte Fakturierung für Preisstufen

Ein Konto für die konsolidierte Fakturierung fasst den Listenwert von Mitgliedskonten innerhalb einer Region zusammen. Wenn der Listenwert aller aktiven Reserved Instances für das konsolidierte Fakturierungskonto eine Rabattpreisstufe erreicht, werden ab diesem Zeitpunkt alle Reserved Instances-Käufe durch jedes Mitglied des konsolidierten Abrechnungskontos zum Rabatttarif berechnet (solange der Listenwert für das konsolidierte Konto über dem Rabattpreisstufengrenzwert bleibt). Weitere Informationen finden Sie unter Reserved Instances- und konsolidierte Fakturierung.

Reserved Instances für Amazon kaufen EC2

Um eine Reserved Instance für Amazon zu kaufen EC2, können Sie die EC2 Amazon-Konsole, ein Befehlszeilentool oder ein SDK verwenden, um nach Reserved Instance-Angeboten von Drittanbietern zu suchen AWS und Ihre Suchparameter so lange anzupassen, bis Sie genau das gefunden haben, wonach Sie suchen.

Wenn Sie nach Angeboten für Reserved Instances suchen, erhalten Sie eine Information zu den Kosten der gefundenen Angebote. Wenn Sie mit dem Kauf fortfahren, AWS wird automatisch ein Limitpreis auf den Kaufpreis festgelegt. Die Gesamtkosten Ihrer Reserved Instances liegen auf keinen Fall über dem angebotenen Preis.

Wenn der Preis aus irgendwelchen Gründen steigt oder sich verändert, wird der Kauf nicht abgeschlossen. Wenn Sie die Reserved Instance eines Drittanbieters auf dem Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace kaufen und es Angebote gibt, die Ihrer Wahl ähneln, aber zu einem niedrigeren Vorabpreis, werden Ihnen die Angebote zum niedrigeren Vorabpreis AWS verkauft.

Bevor Sie Ihren Kauf bestätigen, sollten Sie sich die Details zu der Reserved Instance ansehen. Stellen Sie sicher, dass alle Parameter korrekt sind. Nachdem Sie eine Reserved Instance gekauft haben (entweder von einem Drittanbieter im Reserved Instance Marketplace oder von AWS), können Sie Ihren Kauf nicht mehr stornieren. Sie können einen Kauf für ein zukünftiges Datum in die Warteschlange stellen und den Kauf in der Warteschlange vor dem geplanten Zeitpunkt stornieren.

Um Reserved Instances zu erwerben und zu ändern, stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügt, z. B. die Fähigkeit, Availability Zones zu beschreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Arbeiten mit Reserved Instances” (API) oder the section called “Arbeiten mit Reserved Instances” (Konsole).

Aufgaben

- Wählen einer Plattform
- Einstellen des Kaufs in die Warteschlange
- Kaufen von Standard-Reserved Instances
- Kaufen von Convertible Reserved Instances
- Einkaufen im Reserved Instance-Marketplace
- Stornieren eines in die Warteschlange eingestellten Kaufs
- Erneuern eines Reserved Instance

Wählen einer Plattform

Amazon EC2 unterstützt die folgenden Plattformen für Reserved Instances:

- Linux/Unix
- Linux mit SQL Server-Standard
- Linux mit SQL Server Web
- Linux mit SQL Server Enterprise
- SUSE Linux
- Red Hat Enterprise Linux
- Red Hat Enterprise Linux mit HA
- Windows
- Windows mit SQL Server-Standard
- Windows mit SQL Server Web
- Windows mit SQL Server Enterprise

Überlegungen

- Wenn Sie Ihr bestehendes Abonnement (BYOS) für Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux oder Ubuntu Pro mitbringen, müssen Sie ein Angebot für die Linux/Unix-Plattform wählen.
- Reserved Instances werden auf Instances, auf denen macOS oder Ubuntu Pro ausgeführt wird, nicht unterstützt (im EC2 Abonnement enthalten, d. h. nicht BYOS). Um mit On-Demand-Instance-

Preisen zu sparen, empfehlen wir, macOS- und Ubuntu Pro-Instances (im EC2 Abonnement enthalten) mit Savings Plans zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Savings Plans Plans-Benutzerhandbuch.

Um sicherzustellen, dass eine Instance in einer bestimmten Reserved Instance ausgeführt wird, muss die Plattform der Reserved Instance mit der Plattform des AMI übereinstimmen, das zum Starten der Instance verwendet wurde. Für Linux ist es wichtig zu überprüfen AMIs, ob die AMI-Plattform den allgemeinen Wert Linux/UNIX oder einen spezifischeren Wert wie SUSE Linux verwendet.

Console

Um die AMI-Plattform zu überprüfen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie das AMI aus.
4. Notieren Sie sich auf der Registerkarte Details den Wert der Plattformdetails.

AWS CLI

Um die AMI-Plattform zu überprüfen

Verwenden Sie den Befehl describe-images und überprüfen Sie den Wert von. `PlatformDetails`

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[*].PlatformDetails
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    "Linux/UNIX"
]
```

PowerShell

Um die AMI-Plattform zu überprüfen

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet und überprüfen Sie den Wert von. `PlatformDetails`

```
Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | `
    Select PlatformDetails
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
PlatformDetails
---------------
Linux/UNIX
```

Einstellen des Kaufs in die Warteschlange

Wenn Sie eine Reserved Instance kaufen, wird der Kauf normalerweise sofort ausgeführt. Sie können einen Kauf aber auch für ein künftiges Ausführungsdatum (samt Zeit) in die Warteschlange einstellen. Sie können beispielsweise einen Kauf für den Zeitpunkt in die Warteschlange einstellen, an dem eine vorhandene Reserved Instance abläuft. So können Sie sicherstellen, dass jederzeit die erforderlichen Kapazitäten verfügbar sind.

Sie können Käufe regionaler Reserved Instances in die Warteschlange einstellen, nicht aber die Käufe für zonengebundene Reserved Instances oder Reserved Instances anderer Verkäufer. Sie können einen Kauf bis zu drei Jahre im Voraus in die Warteschlange einstellen. Zum geplanten Zeitpunkt wird der Kauf unter Verwendung der Standard-Zahlungsweise ausgeführt. Nachdem die Zahlung abgewickelt wurde, wird der Bonus zugewiesen.

Sie können in der EC2 Amazon-Konsole ein Datum für Ihre Einkäufe in der Warteschlange festlegen, und der Kauf wird an diesem Tag bis 00:00 Uhr UTC in die Warteschlange gestellt. Verwenden Sie ein AWS SDK oder ein Befehlszeilentool, um eine andere Uhrzeit für den Kauf in der Warteschlange anzugeben.

Sie können Ihre Einkäufe in der Warteschlange in der EC2 Amazon-Konsole einsehen. Der Status der in die Warteschlange eingestellten Käufe lautet queued (In Warteschlange). Sie können einen in die Warteschleife eingestellten Kauf jederzeit stornieren, bevor der Kaufzeitpunkt erreicht ist. Details hierzu finden Sie unter Stornieren eines in die Warteschlange eingestellten Kaufs.

Kaufen von Standard-Reserved Instances

Sie können Standard-Reserved Instances in einer bestimmten Availability Zone kaufen und so eine Kapazitätsreservierung erhalten. Alternativ können Sie auf die Kapazitätsreservierung verzichten und eine regionale Standard-Reserved Instance kaufen.

Nach Abschluss des Kaufs wird der Bonus sofort zugewiesen, sofern Sie bereits eine Instance ausführen, die den Spezifikationen der Reserved Instance entspricht. Sie müssen Ihre Instances nicht neu starten. Wenn Sie keine geeignete laufende Instance haben, starten Sie eine Instance und stellen Sie sicher, dass Sie genau die Kriterien erfüllen, die Sie für Ihre Reserved Instance angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzen Ihres Reserved Instances.

Beispiele zur Anwendung von Reserved Instances auf aktive Instances finden Sie unter Wie Reserved-Instances-Rabatte angewendet werden.

Console

Um Standard Reserved Instances zu kaufen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Reserved Instances (Reservierte Instances) und dann Purchase Reserved Instances (Reserved Instances kaufen) aus.
3. Wählen Sie für Offering class (Angebotsklasse) Standard aus, um Standard-Reserved Instances anzuzeigen.
4. Aktivieren Sie auf der Kaufseite in der rechten oberen Ecke Only show offerings that reserve capacity. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird das Feld Availability Zone angezeigt.

   Um ein regionales Reserved Instance zu kaufen, deaktivieren Sie diese Einstellung. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, verschwindet das Feld Availability Zone .
5. Wählen Sie bei Bedarf andere Konfigurationen aus und wählen Sie dann Search aus.
6. Geben Sie für jede Reserved Instance, die Sie kaufen möchten, die gewünschte Menge ein und wählen Sie Add to Cart (In den Einkaufswagen) aus.

   Suchen Sie in der Spalte Seller nach 3rd party, um eine Standard-Reserved-Instance im Reserved Instance Marketplace zu erwerben. Die Spalte Term zeigt Nicht-Standard-Laufzeiten an. Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufen im Reserved Instance-Marketplace.

7. Wählen Sie Reserved InstancesView Cart (Warenkorb anzeigen) aus, um eine Zusammenfassung der ausgewählten anzuzeigen.
8. Wenn für Order On (Bestellen am) der Wert Now (Jetzt) eingestellt ist, wird der Kauf sofort ausgeführt, nachdem Sie Order all (Alle bestellen) ausgewählt haben. Um einen Kauf in die Warteschlange einzustellen, wählen Sie Now (Jetzt) und dann ein Datum aus. Sie können für jedes entsprechende Angebot im Warenkorb ein anderes Datum auswählen. Der Kauf wird am ausgewählten Datum bis 00:00 Uhr UTC in die Warteschlange gestellt.
9. Wählen Sie Order all (Alle bestellen) aus, um den Kauf abzuschließen.

   Wenn es zum Zeitpunkt der Bestellung Angebote gibt, die Ihrer Auswahl ähneln, aber zu einem niedrigeren Preis angeboten werden, AWS verkauft Ihnen diese Angebote zu einem niedrigeren Preis.
10. Klicken Sie auf Close.

    Der Status Ihrer Bestellung wird in der Spalte State (Status) angezeigt. Wenn Ihre Bestellung abgeschlossen ist, ändert sich der State-Wert von `Payment-pending` auf `Active`. Wenn die Reserved Instance den Status `Active` hat, kann sie verwendet werden.

    Wenn der Status auf lautet`Retired`, haben Sie Ihre Zahlung AWS möglicherweise nicht erhalten.

AWS CLI

Um eine Standard Reserved Instance zu kaufen

1. Suchen Sie mit dem describe-reserved-instances-offeringsBefehl nach verfügbaren Reserved Instances. Geben Sie `standard` an, `--offering-class` ob nur Standard Reserved Instances zurückgegeben werden sollen. Sie können zusätzliche Kriterien anwenden, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um eine regionale `t2.large` Reserved Instance mit einer Standardmietdauer von nur `Linux/UNIX` für einen Zeitraum von einem Jahr zu erwerben.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
    --instance-type t2.large \
    --offering-class standard \
    --product-description "Linux/UNIX" \
    --instance-tenancy default \
    --filters Name=duration,Values=31536000 \
```

```
              Name=scope,Values=Region
```

Um Reserved Instances nur im Reserved Instance Marketplace zu suchen, verwenden Sie den `marketplace`-Filter und geben in der Anforderung keine Laufzeit an (die Laufzeit kann kürzer als ein oder drei Jahre sein).

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
    --instance-type t2.large \
    --offering-class standard \
    --product-description "Linux/UNIX" \
    --instance-tenancy default \
    --filters Name=marketplace,Values=true
```

Wenn Sie eine zu Ihren Anforderungen passende Reserved Instance finden, notieren Sie sich die Angebots-ID. Zum Beispiel:

```
"ReservedInstancesOfferingId": "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2"
```

2. Verwenden Sie den purchase-reserved-instances-offeringBefehl, um Ihre Reserved Instance zu kaufen. Sie müssen die Reserved Instance-Angebots-ID aus dem vorherigen Schritt und die Anzahl der Instances für die Reservierung angeben.

```
aws ec2 purchase-reserved-instances-offering \
    --reserved-instances-offering-id bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2 \
    --instance-count 1
```

Normalerweise wird der Kauf sofort ausgeführt. Sie können den Kauf auch in die Warteschlange stellen, indem Sie dem vorherigen Anruf die folgende Option hinzufügen.

```
--purchase-time "2020-12-01T00:00:00Z"
```

3. Verwenden Sie den describe-reserved-instancesBefehl, um den Status Ihrer Reserved Instance abzurufen.

```
aws ec2 describe-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327 \
    --query ReservedInstances[].State
```

PowerShell

Um eine Standard Reserved Instance zu kaufen

1. Suchen Sie mit dem Get-EC2ReservedInstancesOfferingCmdlet nach verfügbaren Reserved Instances. Geben Sie für den Parameter `standard` den Wert `-OfferingClass` an, um nur Standard-Reserved Instances zurückzugeben. Sie können zusätzliche Kriterien anwenden, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um eine regionale `t2.large` Reserved Instance mit einer Standardmietdauer von nur `Linux/UNIX` für einen Zeitraum von einem Jahr zu erwerben.

```
Get-EC2ReservedInstancesOffering `
    -InstanceType "t2.large" `
    -OfferingClass "standard" `
    -ProductDescription "Linux/UNIX" `
    -InstanceTenancy "default" `
    -Filters @{Name="duration"; Values="31536000"} `
             @{Name="scope"; Values="Region"
```

Um Reserved Instances nur im Reserved Instance Marketplace zu suchen, verwenden Sie den `marketplace`-Filter und geben in der Anforderung keine Laufzeit an (die Laufzeit kann kürzer als ein oder drei Jahre sein).

```
Get-EC2ReservedInstancesOffering `
    -InstanceType t2.large `
    -OfferingClass "standard" `
    -ProductDescription "Linux/UNIX" `
    -InstanceTenancy default `
    -Filters @{Name="marketplace"; Values="true"}
```

Wenn Sie eine zu Ihren Anforderungen passende Reserved Instance finden, notieren Sie sich die Angebots-ID. Zum Beispiel:

```
bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2
```

2. Verwenden Sie das New-EC2ReservedInstanceCmdlet, um Ihre Reserved Instance zu kaufen. Sie müssen die Reserved Instance-Angebots-ID aus dem vorherigen Schritt und die Anzahl der Instances für die Reservierung angeben.

```
New-EC2ReservedInstance `
```

```
    -ReservedInstancesOfferingId "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2" `
    -InstanceCount 1
```

Normalerweise wird der Kauf sofort ausgeführt. Sie können den Kauf aber in die Warteschlange einstellen, indem Sie dem vorherigen Aufruf den folgenden Parameter hinzufügen.

```
-PurchaseTime "2020-12-01T00:00:00Z"
```

3. Verwenden Sie das Get-EC2ReservedInstanceCmdlet, um den Status Ihrer Reserved Instance abzurufen.

```
Get-EC2ReservedInstance `
    -ReservedInstancesId b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327 | `
    Select State
```

Kaufen von Convertible Reserved Instances

Sie können Convertible Reserved Instances in einer bestimmten Availability Zone kaufen und so eine Kapazitätsreservierung erhalten. Alternativ können Sie auf die Kapazitätsreservierung verzichten und eine regionale Convertible Reserved Instance kaufen.

Wenn Sie bereits über eine aktive Instance verfügen, die mit den Spezifikationen der Reserved Instance übereinstimmt, wird der Rabatt sofort angewendet. Sie müssen Ihre Instances nicht neu starten. Wenn Sie über keine passende Instance verfügen, starten Sie eine Instance mit denselben Kriterien, die Sie für die Reserved Instance angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzen Ihres Reserved Instances.

Beispiele zur Anwendung von Reserved Instances auf aktive Instances finden Sie unter Wie Reserved-Instances-Rabatte angewendet werden.

Console

Um Convertible Reserved Instances zu kaufen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Reserved Instances und dann Purchase Reserved Instances (Reserved Instances kaufen) aus.

3. Wählen Sie für Offering class (Angebotsklasse) Convertible aus, um Convertible Reserved Instances anzuzeigen.
4. Aktivieren Sie auf der Kaufseite in der rechten oberen Ecke Only show offerings that reserve capacity. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird das Feld Availability Zone angezeigt.

   Um ein regionales Reserved Instance zu kaufen, deaktivieren Sie diese Einstellung. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, verschwindet das Feld Availability Zone .
5. Wählen Sie bei Bedarf andere Konfigurationen aus und wählen Sie Search aus.
6. Geben Sie für jede Convertible Reserved Instance, die Sie kaufen möchten, die Menge ein und wählen Sie Add to cart (In den Einkaufswagen) aus.
7. Wählen Sie View Cart (Warenkorb anzeigen) aus, um eine Zusammenfassung der Auswahl anzuzeigen.
8. Wenn für Order On (Bestellen am) der Wert Now (Jetzt) eingestellt ist, wird der Kauf sofort ausgeführt, nachdem Sie Order all (Alle bestellen) ausgewählt haben. Um einen Kauf in die Warteschlange einzustellen, wählen Sie Now (Jetzt) und dann ein Datum aus. Sie können für jedes entsprechende Angebot im Warenkorb ein anderes Datum auswählen. Der Kauf wird am ausgewählten Datum bis 00:00 Uhr UTC in die Warteschlange gestellt.
9. Wählen Sie Order all (Alle bestellen) aus, um den Kauf abzuschließen.

   Wenn es zum Zeitpunkt der Bestellung Angebote gibt, die Ihrer Auswahl ähneln, aber zu einem niedrigeren Preis angeboten werden, AWS verkauft Ihnen diese Angebote zu einem niedrigeren Preis.
10. Klicken Sie auf Close.

    Der Status Ihrer Bestellung wird in der Spalte State (Status) angezeigt. Wenn Ihre Bestellung abgeschlossen ist, ändert sich der State-Wert von `Payment-pending` auf `Active`. Wenn die Reserved Instance den Status `Active` hat, kann sie verwendet werden.

    Wenn der Status auf lautet`Retired`, haben Sie Ihre Zahlung AWS möglicherweise nicht erhalten.

AWS CLI

Um eine Convertible Reserved Instance zu kaufen

1. Suchen Sie mit dem describe-reserved-instances-offeringsBefehl nach verfügbaren Reserved Instances. Geben Sie `convertible` an, ob `--offering-class` nur Convertible Reserved

Instances zurückgegeben werden sollen. Sie können zusätzliche Kriterien anwenden, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um eine regionale `t2.large` Reserved Instance mit einer Standardtenancy für `Linux/UNIX` zu erwerben.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings \
    --instance-type t2.large \
    --offering-class convertible \
    --product-description "Linux/UNIX" \
    --instance-tenancy default \
    --filters Name=scope,Values=Region
```

Wenn Sie eine zu Ihren Anforderungen passende Reserved Instance finden, notieren Sie sich die Angebots-ID. Zum Beispiel:

```
"ReservedInstancesOfferingId": "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2"
```

2. Verwenden Sie den purchase-reserved-instances-offeringBefehl, um Ihre Reserved Instance zu kaufen. Sie müssen die Reserved Instance-Angebots-ID aus dem vorherigen Schritt und die Anzahl der Instances für die Reservierung angeben.

```
aws ec2 purchase-reserved-instances-offering \
    --reserved-instances-offering-id bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2 \
    --instance-count 1
```

Normalerweise wird der Kauf sofort ausgeführt. Sie können den Kauf auch in die Warteschlange stellen, indem Sie dem vorherigen Anruf die folgende Option hinzufügen.

```
--purchase-time "2020-12-01T00:00:00Z"
```

3. Verwenden Sie den describe-reserved-instancesBefehl, um den Status Ihrer Reserved Instance abzurufen.

```
aws ec2 describe-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327 \
    --query ReservedInstances[].State
```

PowerShell

Um eine Convertible Reserved Instance zu kaufen

1. Suchen Sie mit dem Get-EC2ReservedInstancesOfferingCmdlet nach verfügbaren Reserved Instances. Geben Sie für den Parameter `convertible` den Wert `-OfferingClass` an, um nur Convertible Reserved Instances zurückzugeben. Sie können zusätzliche Kriterien anwenden, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um eine regionale `t2.large` Reserved Instance mit einer Standardtenancy für `Linux/UNIX` zu erwerben.

```
Get-EC2ReservedInstancesOffering `
    -InstanceType "t2.large" `
    -OfferingClass "convertible" `
    -ProductDescription "Linux/UNIX" `
    -InstanceTenancy "default" `
    -Filters @{Name="scope"; Values="Region"
```

   Wenn Sie eine zu Ihren Anforderungen passende Reserved Instance finden, notieren Sie sich die Angebots-ID. Zum Beispiel:

```
bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2
```

2. Verwenden Sie das New-EC2ReservedInstanceCmdlet, um Ihre Reserved Instance zu kaufen. Sie müssen die Reserved Instance-Angebots-ID angeben, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben, und Sie müssen die Anzahl der Instances für die Reservierung angeben.

```
New-EC2ReservedInstance `
    -ReservedInstancesOfferingId "bec624df-a8cc-4aad-a72f-4f8abc34caf2" `
    -InstanceCount 1
```

   Normalerweise wird der Kauf sofort ausgeführt. Sie können den Kauf aber in die Warteschlange einstellen, indem Sie dem vorherigen Aufruf den folgenden Parameter hinzufügen.

```
-PurchaseTime "2020-12-01T00:00:00Z"
```

3. Verwenden Sie das Get-EC2ReservedInstanceCmdlet, um den Status Ihrer Reserved Instance abzurufen.

```
Get-EC2ReservedInstance `
    -ReservedInstancesId b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327 | `
    Select State
```

Einkaufen im Reserved Instance-Marketplace

Sie können Reserved Instances von Drittanbietern kaufen, die über Reserved Instances vom Reserved Instance Marketplace verfügen, die sie nicht mehr brauchen. Sie können dies mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem Befehlszeilentool tun. Der Vorgang ähnelt dem Kauf von Reserved Instances bei AWS. Weitere Informationen finden Sie unter Kaufen von Standard-Reserved Instances.

Es gibt einige Unterschiede zwischen Reserved Instances, die im Reserved Instance Marketplace gekauft wurden, und Reserved Instances, die direkt gekauft wurden bei AWS:

- Laufzeit: Von Drittanbietern erworbene Reserved Instances bieten nicht mehr die volle Standardlaufzeit. Die vollständigen Standardbedingungen haben eine AWS Laufzeit von einem oder drei Jahren.
- Vorauszahlungspreis: Reserved Instances von Drittanbietern können zu abweichenden Vorauszahlungspreisen verkauft werden. Die nutzungsabhängigen oder regelmäßigen Gebühren bleiben unverändert, da diese bereits beim ursprünglichen Kauf der Reserved Instances bei AWS festgesetzt wurden.
- Arten von Reserved Instances — Nur Amazon EC2 Standard Reserved Instances können auf dem Reserved Instance Marketplace erworben werden. Convertible Reserved Instances, Amazon RDS und Amazon ElastiCache Reserved Instances können nicht auf dem Reserved Instance Marketplace erworben werden.

Dem Verkäufer werden grundlegende Informationen zu Ihnen mitgeteilt (z. B. die Postleitzahl und das Land).

Mit diesen Informationen kann der Verkäufer möglicherweise anfallenden Transaktionssteuern (z. B. Mehrwertsteuer) bestimmen. Sie werden als Auszahlungsbericht bereitgestellt. In seltenen Fällen müssen Sie dem Verkäufer AWS möglicherweise Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, damit er Sie bei Fragen im Zusammenhang mit dem Verkauf (z. B. Steuerfragen) kontaktieren kann.

Teilt aus ähnlichen Gründen AWS den Namen der juristischen Person des Verkäufers auf der Kaufrechnung des Käufers mit. Wenn Sie aus steuerlichen oder anderen Gründen weitere Informationen zum Verkäufer benötigen, kontaktieren Sie bitte den Support.

Stornieren eines in die Warteschlange eingestellten Kaufs

Sie können einen Kauf bis zu drei Jahre im Voraus in die Warteschlange einstellen. Sie können einen in die Warteschleife eingestellten Kauf jederzeit stornieren, bevor der Kaufzeitpunkt erreicht ist.

Console

So stornieren Sie einen in die Warteschlange eingestellten Kauf

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Reserved Instances aus.
3. Wählen Sie mindestens eine Reserved Instances aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Delete Queued Reserved Instances (In die Warteschlange eingestellte reservierte Instances löschen).
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Delete (Löschen) und dann Close (Schließen) aus.

AWS CLI

So stornieren Sie einen in die Warteschlange eingestellten Kauf

Verwenden Sie den delete-queued-reserved-instances-Befehl.

```
aws ec2 delete-queued-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327
```

PowerShell

So stornieren Sie einen in die Warteschlange eingestellten Kauf

Verwenden Sie das Remove-EC2QueuedReservedInstanceCmdlet.

```
Remove-EC2QueuedReservedInstance `
    -ReservedInstancesId b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fec06327
```

Erneuern eines Reserved Instance

Sie können einen Reserved Instance verlängern, bevor er abläuft. Beim Erneuern einesReserved Instance wird der Kauf eines Reserved Instance mit der gleichen Konfiguration in die Warteschlange gesetzt, bis der aktuelle Reserved Instance abläuft.

Sie müssen eine Reserved Instance über die EC2 Amazon-Konsole verlängern.

So verlängern Sie einen Reserved Instance mit einem in die Warteschlange gesetzten Einkauf

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Reserved Instances aus.
3. Wählen Sie die zu erneuernde Reserved Instance aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Renew Reserved Instances (Reserved Instances erneuern).
5. Um die Bestellung abzuschließen, wählen Sie Order all (Alle bestellen) und dann Close (Schließen) aus.

Reserved Instances für Amazon auf EC2 dem Reserved Instance Marketplace verkaufen

Der Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace ist eine Plattform, die den Verkauf ungenutzter Standard Reserved Instances von AWS Kunden und Drittanbietern ermöglicht. Diese Reserved Instances können in Bezug auf Laufzeit und Preisoptionen variieren. Möglicherweise möchten Sie Ihre Reserved Instances verkaufen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen, z. B. wenn Sie Ihre Instances auf einen neuen verschieben AWS-Region, zu einem anderen Instance-Typ wechseln, Projekte abschließen, bevor die Laufzeit der Reserved Instance abläuft, sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern oder Sie über Überkapazitäten verfügen.

Sobald Sie Ihre Reserved Instances im Reserved Instances Marketplace anbieten, sind diese für mögliche Kunden sichtbar. Alle Reserved Instances werden nach deren verbleibender Laufzeit und dem Stundenpreis gruppiert.

Um der Anfrage eines Käufers nachzukommen, die Reserved Instance eines Drittanbieters über den Reserved Instance Marketplace zu erwerben, wird AWS zunächst die Reserved Instance mit dem niedrigsten Vorabpreis in der angegebenen Gruppierung verkauft. AWS Verkauft dann die Reserved Instance mit dem nächstniedrigsten Preis, bis die gesamte Bestellung des Käufers erfüllt ist. AWS verarbeitet dann die Transaktionen und überträgt das Eigentum an den Reserved Instances auf den Käufer.

Die Reserved Instance bleibt bis zum Verkauf in Ihrem Besitz. Nach dem Verkauf geben Sie die Kapazitätsreservierungen und die regelmäßigen Rabatte ab. Wenn Sie Ihre Instance weiterhin nutzen, berechnet AWS Ihnen ab dem Zeitpunkt des Verkaufs Ihrer Reserved Instance den On-Demand-Preis.

Wenn Sie nicht genutzte Reserved Instances im Reserved Instance Marketplace verkaufen möchten, müssen Sie bestimmte Kriterien erfüllen.

Weitere Informationen zum Kauf von Reserved Instances im Reserved Instance Marketplace finden Sie im Einkaufen im Reserved Instance-Marketplace.

Inhalt

- Beschränkungen und Einschränkungen
- Registrieren als Verkäufer
- Bankkonto für Auszahlung
- Steuerinformationen
- Preis festsetzen von Reserved Instances
- Auflisten Ihrer Reserved Instances
- Reserved Instance-Angebotsstatus
- Lebenszyklus eines Angebots
- Nach dem Verkauf Ihrer Reserved Instance
- Auszahlung
- Weitergabe von Informationen an den Käufer

Beschränkungen und Einschränkungen

Bevor Sie Ihre nicht genutzten Reservierungen verkaufen können, müssen sich als Verkäufer im Reserved Instance Marketplace registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren als Verkäufer.

Beim Verkauf von Reserved Instances gelten die folgenden Begrenzungen und Einschränkungen:

- Nur regionale und zonale Amazon EC2 Standard Reserved Instances können im Reserved Instance Marketplace verkauft werden.
- Amazon EC2 Convertible Reserved Instances können nicht im Reserved Instance Marketplace verkauft werden.

- Reserved Instances für andere AWS Dienste wie Amazon RDS und Amazon ElastiCache können nicht im Reserved Instance Marketplace verkauft werden.
- Die verbleibende Laufzeit der Standard-Reserved Instance muss mindestens einen Monat betragen.
- Sie können keine Standard-Reserved Instance in einer Region verkaufen, die standardmäßig deaktiviert ist.
- Der Mindestpreis im Reserved Instance Marketplace beträgt 0,00 USD.
- Sie können Reserved Instances vom Typ „No Upfront“ (Keine Vorauszahlung), „Partial Upfront“ (Teilweise Vorauszahlung) oder „All Upfront“ (Komplette Vorauszahlung) im Reserved Instance Marketplace verkaufen, sofern sie seit mindestens 30 Tagen in Ihrem Konto aktiv sind. Wenn für eine Reserved Instance eine Vorauszahlung geleistet wurde, kann diese außerdem erst verkauft werden, nachdem die Vorauszahlung AWS eingegangen ist.
- Sie können eine Reserved Instance im Reserved Instance Marketplace nicht verkaufen, wenn Sie sie mit einem Mengenrabatt gekauft haben.
- Sie können Ihr Angebot im Reserved Instance Marketplace nicht direkt bearbeiten. Sie können jedoch das Angebot stornieren und dann ein neues Angebot mit neuen Parametern erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Preis festsetzen von Reserved Instances. Sie können Ihre Reserved Instances außerdem vor dem Verkaufsangebot ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Reserved Instances.
- AWS erhebt eine Servicegebühr in Höhe von 12 Prozent des gesamten Vorauspreises für jede Standard Reserved Instance, die Sie auf dem Reserved Instance Marketplace verkaufen. Der Vorauszahlungspreis ist der Preis, der dem Verkäufer für die Standard-Reserved Instance berechnet wird.
- Wenn Sie sich als Verkäufer registrieren, muss die von Ihnen angegebene Bank eine US-Adresse aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Anforderungen für Verkäufer für kostenpflichtige Produkte im AWS Marketplace -Verkäuferhandbuch.
- Kunden von Amazon Web Services India Private Limited (AWS Indien) können Reserved Instances nicht im Reserved Instance Marketplace verkaufen, selbst wenn sie über ein US-Bankkonto verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Unterschiede zwischen Konten AWS-Konten und Konten AWS in Indien?

Registrieren als Verkäufer

> **Note**
>
> Nur Root-Benutzer des AWS-Kontos sie können ein Konto als Verkäufer registrieren.

Für den Verkauf auf dem Reserved Instance Marketplace müssen Sie sich zuerst als Verkäufer registrieren. Während der Registrierung müssen Sie folgende Informationen angeben:

- Bankinformationen — Sie AWS benötigen Ihre Bankdaten, um Gelder auszahlen zu können, die beim Verkauf Ihrer Reservierungen eingezogen wurden. Die angegebene Bank muss über eine US-Anschrift verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Bankkonto für Auszahlung.
- Tax information (Steuerinformationen) — Alle Verkäufer sind verpflichtet, ein Interview zu den Steuerinformationen durchzuführen, um die erforderlichen steuerlichen Meldepflichten zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter Steuerinformationen.

Nachdem Sie AWS Ihre vollständige Verkäuferregistrierung erhalten haben, erhalten Sie eine E-Mail, die Ihre Registrierung bestätigt und Sie darüber informiert, dass Sie mit dem Verkauf auf dem Reserved Instance Marketplace beginnen können.

Bankkonto für Auszahlung

AWS Sie benötigen Ihre Bankdaten, um die beim Verkauf Ihrer Reserved Instance gesammelten Gelder auszahlen zu können. Die angegebene Bank muss über eine US-Anschrift verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Anforderungen für Verkäufer für kostenpflichtige Produkte im AWS Marketplace -Verkäuferhandbuch.

So registrieren Sie ein Standardbankkonto für Auszahlungen

1. Öffnen Sie die Seite Reserved Instance Marketplace Seller Registration und melden Sie sich mit Ihren AWS -Anmeldeinformationen an.
2. Geben Sie auf der Seite Manage Bank Account die folgenden Informationen zur Bank an:
   - Name des Bankkontoinhabers
   - Bankleitzahl
   - Kontonummer
   - Kontotyp

> **Note**
>
> Wenn Sie ein Unternehmenskonto verwenden, müssen Sie die Informationen zum Bankkonto per Fax senden(+1 206-765-3424).

Nach der Registrierung wird das angegebene Bankkonto als Standardkonto mit ausstehender Verifizierung durch die Bank eingerichtet. Die Verifizierung eines neuen Bankkontos kann bis zu zwei Wochen dauern. Während dieser Zeit können Sie keine Auszahlungen erhalten. Bei einem bereits etablierten Konto dauert es normalerweise ca. zwei Tage, bis die Auszahlung abgeschlossen ist.

So ändern Sie das Standardbankkonto für Auszahlungen

1. Öffnen Sie die Seite Reserved Instance Marketplace Seller Registration und melden Sie sich mit dem Konto an, das Sie bei der Registrierung verwendet haben.
2. Fügen Sie auf der Seite Manage Bank Account ein neues Bankkonto hinzu oder bearbeiten Sie das Standardbankkonto.

Steuerinformationen

Ihr Verkauf von Reserved Instances kann transaktionsbasierten Steuern unterliegen (z. B. Mehrwertsteuer). Sie sollten gemeinsam mit der Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Finanzabteilung Ihres Unternehmens prüfen, ob Transaktionssteuern anfallen. Sie sind für die Erfassung und die Zahlung von entsprechenden Steuern an die jeweilige Behörde verantwortlich.

Im Rahmen des Registrierungsprozesses für Verkäufer müssen Sie im Seller Registration Portal ein Steuer-Interview durchführen. In dem Interview werden Ihre Steuerinformationen erfasst und ein IRS-Formular W-9, W-8BEN oder W-8BEN-E ausgefüllt, das verwendet wird, um alle erforderlichen steuerlichen Meldepflichten zu ermitteln.

Die im Rahmen des Steuer-Interviews anzugebenden Steuerinformationen hängen ggf. davon ab, ob Sie als Privatperson oder als Unternehmen tätig sind und ob Sie oder Ihr Unternehmen eine US-amerikanische oder nicht-amerikanische natürliche oder juristische Person sind. Berücksichtigen Sie beim Ausfüllen des Steuer-Interviews Folgendes:

- Die von bereitgestellten Informationen AWS, einschließlich der Informationen in diesem Thema, stellen keine Steuer-, Rechts- oder sonstige professionelle Beratung dar. Um die möglicherweise

für Ihr Unternehmen geltenden Anforderungen für das IRS-Reporting zu ermitteln und bei weiteren Fragen, sprechen Sie bitte Ihren Steuerberater, Rechtsberater oder Unternehmensberater an.

- Beantworten Sie alle Fragen und geben Sie alle angeforderten Informationen ein, um die IRS-Reporting-Anforderungen möglichst vollständig zu erfüllen.
- Überprüfen Sie Ihre Antworten. Vermeiden Sie Tippfehler oder fehlerhafte Steueridentifikationsnummern. Diese können dazu führen, dass das Steuerformular ungültig ist.

Basierend auf Ihren Antworten auf Steuerbenachrichtigungen und IRS-Meldeschwellen reicht Amazon ggf. das Formular 1099-K ein. Amazon sendet eine Kopie Ihres 1099-K-Formulars am oder vor dem 31. Januar des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem Ihr Steuerkonto die Schwellenwerte erreicht. Wenn Ihr Konto den Grenzwert im Jahr 2018 erreicht, wird Ihr Formular 1099-K beispielsweise am oder vor dem 31. Januar 2019 verschickt.

Weitere Informationen zu den IRS-Anforderungen und dem Formular 1099-K finden Sie auf der IRS-Website unter Formular FAQs 1099-K.

Preis festsetzen von Reserved Instances

Wenn Sie die Gebühr für Ihre Reserved Instances festlegen, beachten Sie Folgendes:

- Vorabgebühr – Die Vorabgebühr ist die einzige Gebühr, die Sie für von Ihnen verkaufte Reserved Instances festlegen können. Der Vorabpreis ist der einmalige Preis, den der Käufer beim Kauf jeder Reserved Instance zahlt.

  Da der Wert von Reserved Instances im Laufe der Zeit abnimmt, AWS kann standardmäßig festgelegt werden, dass die Preise von Monat zu Monat in gleichen Schritten sinken. Sie können jedoch entsprechend dem Verkaufszeitpunkt Ihrer Reservierung abweichende Preise im Voraus festlegen. Wenn Ihre Reserved Instance beispielsweise noch über eine verbleibende Laufzeit von neun Monaten verfügt, können Sie den akzeptablen Betrag für einen Kauf dieser Reserved Instance innerhalb der verbleibenden neun Monate festlegen. Sie können einen anderen Preis für fünf verbleibende Monate und einen weiteren Preis für einen verbleibenden Monat festlegen.

  Der Mindestpreis im Reserved Instance Marketplace beträgt 0,00 USD.
- Limits – Die folgenden Limits für den Verkauf von Reserved Instances gelten für die Lebensdauer Ihres AWS-Konto. Sie sind keine jährlichen Limits.
  - Sie können bis zu 50 000 USD in Reserved Instances verkaufen.
  - Sie können bis zu 5 000 Reserved Instances verkaufen.

Diese Grenzwerte können in der Regel nicht erhöht werden, werden aber auf Anfrage case-by-case individuell bewertet. Um eine Limit-Erhöhung zu beantragen, füllen Sie das Formular Service-Limit-Erhöhung aus. Wählen Sie als Limittyp die Option EC2 Reserved Instance Sales aus.

- Kann nicht bearbeitet werden – Sie können Ihr Angebot nicht direkt bearbeiten. Sie können jedoch das Angebot stornieren und dann ein neues Angebot mit neuen Parametern erstellen.
- Kann storniert werden – Sie können ein Angebot jederzeit stornieren (solange es den Status `active` aufweist). Sie können das Angebot nicht stornieren, wenn es bereits einem Verkauf zugeordnet oder für diesen verarbeitet wird. Wenn einige Instances aus Ihrem Angebot zugeordnet sind, und Sie das Angebot stornieren, werden nur die noch nicht zugeordneten Instances aus dem Angebot entfernt.

Auflisten Ihrer Reserved Instances

Als registrierter Verkäufer können Sie eine oder mehrere Reserved Instances. Sie können entweder alle über ein Angebot verkaufen oder diese in Teilen verkaufen. Des Weiteren können Sie Reserved Instances in jeder Konfiguration aus Instance-Typ, Plattform und Umfang anbieten.

Die Konsole ermittelt einen vorgeschlagenen Preis. Sie überprüft, ob Angebote entsprechend Ihrer Reserved Instance vorliegen, und gibt das Angebot mit dem niedrigsten Preis zurück. Andernfalls berechnet sie einen vorgeschlagenen Preis anhand der Kosten der Reserved Instance für die verbleibende Zeit. Wenn der berechnete Preis unter 1,01 USD liegt, beträgt der vorgeschlagene Preis 1,01 USD.

Sie können Ihr Angebot stornieren. Wurde ein Angebot bereits verkauft, so gilt die Stornierung nicht für den bereits verkauften Teil. Nur noch nicht verkaufte Teile des Angebotes werden aus dem Reserved Instance Marketplace entfernt.

Console

Um eine Reserved Instance im Reserved Instance Marketplace aufzulisten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Reserved Instances aus.
3. Wählen Sie das aufzulistende Reserved Instances aus, und wählen Sie Actions (Aktionen), Sell Reserved Instances (Verkaufen).
4. Wählen Sie auf der Seite Configure Your Reserved Instances Listing in den entsprechenden Spalten die Anzahl der zu verkaufenden Instances sowie den Vorauszahlungspreis für

die verbleibende Laufzeit aus. Sehen Sie sich über den Pfeil neben der Spalte Months Remaining die Wertveränderung Ihrer Reservierung an.

5. Wenn Sie ein fortgeschrittener Benutzer sind und die Preisgestaltung anpassen möchten, können Sie unterschiedliche Werte für die nachfolgenden Monate eingeben. Wählen Sie Reset aus, um die standardmäßige, lineare Preisreduzierung wiederherzustellen.
6. Wählen Sie Continue aus, sobald Sie mit der Konfiguration fertig sind.
7. Bestätigen Sie die Details Ihres Angebotes auf der Seite Confirm Your Reserved Instances Listing. Wählen Sie List Reserved Instance aus, sobald alles korrekt ist.

Um Ihre Angebote in der EC2 Amazon-Konsole anzusehen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Reserved Instances aus.
3. Wählen Sie das Reserved Instance aus, das Sie aufgelistet haben, und wählen Sie die Registerkarte My Listings (Meine Auflistungen) am unteren Rand der Seite.

AWS CLI

So verwalten Sie Reserved Instances im Reserved Instance Marketplace

1. Rufen Sie mit dem describe-reserved-instancesBefehl eine Liste Ihrer Reserved Instances ab. Notieren Sie sich die ID der Reserved Instance, die Sie auflisten möchten.
2. Verwenden Sie den create-reserved-instances-listing-Befehl. Sie müssen die ID der Reserved Instance, die Anzahl der Instances und den Preisplan angeben.
3. Verwenden Sie den describe-reserved-instances-listingsBefehl, um Ihren Eintrag anzuzeigen.
4. Verwenden Sie den cancel-reserved-instances-listingBefehl, um Ihr Inserat zu stornieren.

PowerShell

So verwalten Sie Reserved Instances im Reserved Instance Marketplace

1. Rufen Sie mit dem Get-EC2ReservedInstanceCmdlet eine Liste Ihrer Reserved Instances ab. Notieren Sie sich die ID der Reserved Instance, die Sie auflisten möchten.
2. Verwenden Sie das New-EC2ReservedInstancesListingCmdlet. Sie müssen die ID der Reserved Instance, die Anzahl der Instances und den Preisplan angeben.

3. Verwenden Sie das Cmdlet, um Ihren Eintrag anzuzeigen. Get-EC2ReservedInstancesListing
4. Verwenden Sie das Cmdlet, um Ihr Angebot zu stornieren. Stop-EC2ReservedInstancesListing

Reserved Instance-Angebotsstatus

Listing State (Angebotsstatus) auf der Registerkarte My Listings (Meine Angebote) der Reserved Instances-Seite zeigt den Status Ihrer aktuellen Angebote an:

Die in Listing State angezeigten Informationen stellen den Status Ihres Angebots im Reserved Instance Marketplace dar. Er unterscheidet sich im Status in der Spalte State auf der Seite Reserved Instances. Diese State-Information bezieht sich auf Ihre Reservierung.

- Active — Das Angebot steht zum Kauf zur Verfügung.
- Cancelled: Das Angebot wurde storniert und steht nicht im Reserved Instance Marketplace zum Kauf zur Verfügung.
- Closed — Die Reserved Instance wird nicht angeboten. Eine Reserved Instance kann `closed` sein, da der Verkauf des Angebots abgeschlossen ist.

Lebenszyklus eines Angebots

Wenn alle Instances in Ihrem Angebot zugeordnet und verkauft sind, zeigt die Registerkarte My Listings in Total instance count die gleiche Anzahl wie in Sold an. Es sind keine Instances mit dem Status Available mehr für Ihr Angebot vorhanden. Sein Status lautet `closed`.

Wenn nur ein Teil Ihres Angebots verkauft ist, werden die Reserved Instances im Angebot AWS ausgemustert und die Anzahl der Reserved Instances entsprechend den verbleibenden Reserved Instances in der Anzahl erstellt. Die Angebots-ID und das entsprechende Angebot bleiben mit weniger zu verkaufenden Reservierungen weiterhin aktiv.

Alle weiteren Verkäufe von Reserved Instances in diesem Angebot werden genauso verarbeitet. Wenn alle Reserved Instances im Angebot verkauft sind, AWS markiert das Angebot als`closed`.

Sie erstellen beispielsweise ein Angebot wie Reserved Instances listing ID 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample mit einer Angebotsmenge von 5.

Die Registerkarte My Listings auf der Konsolenseite Reserved Instance zeigt das Angebot folgendermaßen an:

Reserved Instance listing ID 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample

- Total reservation count = 5
- Sold = 0
- Available = 5
- Status = active

Ein Käufer kauft zwei der Reservierungen. Es verbleiben also drei zu verkaufende Reservierungen. Aufgrund dieses Teilverkaufs AWS wird eine neue Reservierung mit einer Anzahl von drei erstellt, um die verbleibenden Reservierungen darzustellen, die noch zum Verkauf stehen.

So sieht Ihr Angebot auf der Registerkarte My Listings aus:

Reserved Instance listing ID 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample

- Total reservation count = 5
- Sold = 2
- Available = 3
- Status = active

Sie können Ihr Angebot stornieren. Wurde ein Angebot bereits verkauft, so gilt die Stornierung nicht für den bereits verkauften Teil. Nur noch nicht verkaufte Teile des Angebotes werden aus dem Reserved Instance Marketplace entfernt.

Nach dem Verkauf Ihrer Reserved Instance

Wenn Ihre Reserved Instance verkauft ist AWS , erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. Sie erhalten für jeden Tag mit einer beliebigen Aktivität eine E-Mail-Benachrichtigung zu allen Aktivitäten des Tages. Zu den Aktivitäten kann gehören, wenn Sie ein Angebot erstellen oder verkaufen oder wann Geld AWS auf Ihr Konto überwiesen wird.

Console

Um den Status eines Reserved Instance-Angebots nachzuverfolgen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf der Navigationsseite Reserved Instances aus.

3. Suchen Sie auf dem Tab „Meine Angebote“ nach dem Wert „Angebotsstatus“. Der Tab enthält auch Informationen zur Laufzeit und zum Angebotspreis sowie eine Aufschlüsselung, wie viele Exemplare des Angebots verfügbar, ausstehend, verkauft und storniert sind.

AWS CLI

Um den Status einer Reserved Instance-Liste zu verfolgen

Verwenden Sie den describe-reserved-instances-listingsBefehl mit dem entsprechenden Filter, um Informationen zu Ihren Auflistungen zu erhalten.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-listings
```

PowerShell

Um den Status eines Reserved Instance-Angebots zu verfolgen

Verwenden Sie das Get-EC2ReservedInstancesListingCmdlet.

```
Get-EC2ReservedInstancesListing
```

Auszahlung

Sobald Geld vom Käufer AWS eingegangen ist, wird eine Nachricht an die E-Mail-Adresse des registrierten Besitzers für die verkaufte Reserved Instance gesendet.

AWS sendet eine ACH-Überweisung (Automated Clearing House) auf das von Ihnen angegebene Bankkonto. Dieser Transfer findet normalerweise zwischen einem und drei Tagen nach dem Verkauf Ihrer Reserved Instance statt. Die Auszahlung findet einmal pro Tag statt. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Auszahlungsbericht, nachdem die Mittel freigegeben wurden. Denken Sie daran, dass Sie erst AWS dann Auszahlungen erhalten können, wenn Sie eine Bestätigung von Ihrer Bank erhalten haben. Dieser Vorgang kann bis zu zwei Wochen dauern.

Die verkaufte Reserved Instance wird auch weiterhin in der Beschreibung Ihrer Reserved Instances angezeigt.

Sie erhalten eine Barauszahlung für Ihre Reserved Instances per Banküberweisung direkt auf Ihr Bankkonto. AWS erhebt eine Servicegebühr in Höhe von 12 Prozent des gesamten Vorauspreises für jede Reserved Instance, die Sie im Reserved Instance Marketplace verkaufen.

Weitergabe von Informationen an den Käufer

Wenn Sie auf dem Reserved Instance Marketplace verkaufen, AWS teilt gemäß den US-Vorschriften den offiziellen Namen Ihres Unternehmens auf dem Kontoauszug des Käufers mit. Wenn der Käufer den Support anruft, da er Sie zur Anforderung einer Rechnung oder aus einem anderen Grund kontaktieren möchte, muss AWS dem Käufer möglicherweise Ihre E-Mail-Adresse für einen direkten Kontakt bereitstellen.

Aus denselben Gründen erhalten die Verkäufer über den Auszahlungsbericht die Postleitzahl und das Land des Käufers. Als Verkäufer benötigen Sie diese Informationen möglicherweise für die anfallenden Transaktionssteuern (z. B. Mehrwertsteuer).

AWS kann keine Steuerberatung anbieten, aber wenn Ihr Steuerspezialist feststellt, dass Sie spezielle zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an Support.

Ändern von Reserved Instances

Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Ihre Standard- oder Convertible Reserved Instances ändern. So profitieren Sie auch weiterhin von den Rabatten. Sie können Attribute wie die Availability Zone, die Instance-Größe (innerhalb derselben Instance-Familie und -Generation) und den Umfang Ihrer Reserved Instance ändern.

> **Note**
>
> Sie können auch eine Convertible Reserved Instance gegen eine andere Convertible Reserved Instance mit einer anderen Konfiguration austauschen. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen von Convertible Reserved Instances.

Sie können Ihre kompletten Reserved Instances oder einen Teil ändern. Sie können Ihre ursprünglichen Reserved Instances in zwei oder mehr neue Reserved Instances aufteilen. Wenn Sie beispielsweise über eine Reservierung für 10 Instances in `us-east-1a` verfügen und Sie 5 Instances in `us-east-1b` verschieben möchten, führt die Änderungsanforderung zu zwei neuen Reservierungen: Eine für 5 Instances in `us-east-1a`, und eine für 5 Instances in `us-east-1b`.

Sie können außerdem zwei oder mehr Reserved Instances in einer einzige Reserved Instance zusammenführen. Wenn Sie beispielsweise vier `t2.small` Reserved Instances mit jeweils einer Instance haben, können Sie diese in einer `t2.large` Reserved Instance zusammenführen. Weitere Informationen finden Sie unter Support für das Ändern von Instance-Größen.

Nach der Änderung wird der Rabatt für die Reserved Instances nur auf Instances mit den neuen Parametern angewendet. Wenn Sie beispielsweise die Availability Zone einer Reservierung ändern, werden die Kapazitätsreservierung und die Preisvorteile automatisch auf die Instance-Nutzung in der neuen Availability Zone angewendet. Solange keine anderen gültigen Reservierungen in Ihrem Konto vorhanden sind, werden Instances, die nicht mehr mit den neuen Parametern übereinstimmen, über den On-Demand-Tarif abgerechnet.

Wenn Ihre Änderungsanforderung erfolgreich ist:

- Die geänderte Reservierung gilt sofort. Die Preisvorteile werden eine Stunde nach Ihrer Änderungsanforderungen auf die neuen Instances angewendet. Wenn Sie beispielsweise Ihre Reservierung um 21:15 Uhr erfolgreich ändern, wird der Preisvorteil um 21:00 Uhr auf Ihre neue Instance übertragen. Sie können das Datum des Inkrafttretens der geänderten Reserved Instances mit dem describe-reserved-instancesBefehl abrufen.
- Die ursprüngliche Reservierung wird zurückgezogen. Ihr Enddatum entspricht dem Startdatum der neuen Reservierung. Das Enddatum der neuen Reservierung entspricht dem Enddatum der ursprünglichen Reserved Instance. Wenn Sie eine dreijährige Reservierung mit einer verbleibenden Laufzeit von 16 Monaten ändern, hat die resultierende, geänderte Reservierung eine Laufzeit von 16 Monaten. Das Enddatum entspricht dem der ursprünglichen Reservierung.
- Die geänderte Reservierung zeigt einen Festpreis von 0 USD statt des Festpreises der ursprünglichen Reservierung an.
- Der Festpreis der geänderten Reservierung wirkt sich nicht auf die Rabattstufenpreisberechnungen für Ihr Konto aus. Diese basieren auf dem Festpreis der ursprünglichen Reservierung.

Wenn Ihre Änderungsanforderung fehlschlägt, verbleiben Ihre Reserved Instances in der ursprünglichen Konfiguration. Sie stehen direkt für eine weitere Änderungsanforderung zur Verfügung.

Es gibt keine Gebühr für die Änderung. Sie erhalten keine neuen Rechnungen.

Sie können Ihre Reservierungen beliebig oft ändern. Sie können jedoch nach der Übermittlung keine ausstehenden Änderungsanforderungen ändern oder diese stornieren. Nach der erfolgreichen Durchführung der Änderungen. So können sie die Änderungen bei Bedarf rückgängig machen.

Inhalt

- Anforderungen und Einschränkungen für Änderungen
- Support für das Ändern von Instance-Größen

- Senden von Änderungsanforderungen
- Fehlerbehebung bei Änderungsanforderungen

Anforderungen und Einschränkungen für Änderungen

Sie können diese Attribute wie folgt ändern.

Änderbares Attribut	Unterstützte Plattformen	Einschränkungen und Überlegungen
Ändern der Availability Zones innerhalb einer Region	Linux und Windows	-
Ändern des Umfangs von einer Availability Zone auf eine Region und entgegengesetzt	Linux und Windows	Eine zonale Reserved Instance ist auf eine Availability Zone ausgerichtet und reserviert die Kapazität in dieser Availability Zone. Wenn Sie den Umfang von einer Availability Zone auf eine Region ändern (mit anderen Worten, von zonal zu regional), verlieren Sie den Vorteil der Kapazitätsreservierung. Eine regionale Reserved Instance ist auf eine Region ausgerichtet. Der Reserved-Instance-Rabatt gilt für die Instance-Nutzung in jeder Availability Zone in dieser Region. Darüber hinaus gilt der Reserved-Instance-Rabatt auf die Instance-Nutzung in allen Größen in der ausgewählten Instance-Familie. Wenn

Änderbares Attribut	Unterstützte Plattformen	Einschränkungen und Überlegungen
		Sie den Umfang von einer Region auf eine Availability Zone ändern (mit anderen Worten, von regional zu zonal), verlieren Sie die Flexibilität für die Availability Zone und die Instance-Größe (falls zutreffend). Weitere Informationen finden Sie unter Wie Reserved-Instances-Rabatte angewendet werden.
Ändern der Instance-Größe innerhalb desselben Instance-Familie und -Generation	Nur Linux/UNIX Die Flexibilität der Instance-Größe ist für Reserved Instances auf den anderen Plattformen nicht verfügbar, darunter fallen Linux mit SQL Server Standard, Linux mit SQL Server Web, Linux mit SQL Server Enterprise, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Windows, Windows mit SQL Standard, Windows mit SQL Server Enterprise und Windows mit SQL Server Web.	Die Reservierung muss die Standard-Tenancy verwenden. Einige Instance-Familien werden nicht unterstützt, da keine anderen Größen verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Support für das Ändern von Instance-Größen.

Voraussetzungen

Amazon EC2 bearbeitet Ihre Änderungsanfrage, wenn genügend Kapazität für Ihre neue Konfiguration vorhanden ist (falls zutreffend) und wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Reserved Instance kann nicht vor dem Kauf oder beim Kauf geändert werden.
- Die Reserved Instance muss aktiv sein.
- Es dürfen keine Änderungsanforderungen ausstehen.
- Die Reserved Instance ist nicht im Reserved Instance Marketplace aufgelistet.
- Der Ressourcenbedarf der Instance-Größe der Origianlreservierung und der neuen Konfiguration müssen übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Support für das Ändern von Instance-Größen.
- Die Original-Reserved Instances müssen entweder Standard-Reserved Instances oder Convertible Reserved Instances, aber nicht eine Kombination aus beiden sein.
- Die Original-Reserved Instances müssen in derselben Stunde ablaufen, wenn es sich um Standard-Reserved Instances handelt.
- Um die Instance-Größe zu ändern, muss die Reserved Instance die Flexibilität der Instance-Größe unterstützen. Eine Liste der Reserved Instances, die die Flexibilität der Instance-Größe nicht unterstützen, finden Sie unter Flexibilität bezüglich der Instance-Größe.

Support für das Ändern von Instance-Größen

Sie können die Instance-Größe einer Reserved Instance ändern, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind.

Voraussetzungen

- Die Plattform ist Linux/UNIX.
- Sie müssen eine andere Instance-Größe in derselben Instance-Familie (gekennzeichnet durch einen Buchstaben, z. B. T) und Generation (gekennzeichnet durch eine Zahl, z. B. 2) auswählen.

  Sie können beispielsweise eine Reserved Instance von `t2.small` auf `t2.large` ändern, da beide zur gleichen T2-Familie und -Generation gehören. Sie können eine Reserved Instance jedoch nicht von T2 auf M2 oder von T2 auf T3 ändern, da in diesen beiden Beispielen die Ziel-Instance-Familie und -Generation nicht mit der ursprünglichen Reserved Instance identisch sind.

- Sie können die Instance-Größe einer Reserved Instance nur ändern, wenn sie die Instance-Größenflexibilität unterstützt. Eine Liste der Reserved Instances, die die Flexibilität der Instance-Größe nicht unterstützen, finden Sie unter Flexibilität bezüglich der Instance-Größe.
- Sie können die Instance Größe von Reserved Instances für `t1.micro`-Instances nicht ändern, da `t1.micro` nur über eine Größe verfügt.
- Das Original und die neue Reserved Instance müssen denselben Ressourcenbedarf für die Instance-Größe aufweisen.

Inhalt

- Ressourcenbedarf für die Instance-Größe
- Normalisierungsfaktoren für Bare Metal-Instances

Ressourcenbedarf für die Instance-Größe

Jede Reserved Instance hat einen Ressourcenbedarf für die Instance-Größe. Dieser wird über den Normalisierungsfaktor der Instance-Größe und die Anzahl der Instances in der Reservierung bestimmt. Wenn Sie die Instance-Größen in einer Reserved Instance ändern, muss der Ressourcenbedarf der neuen Konfiguration mit dem der ursprünglichen Konfiguration übereinstimmen. Andernfalls wird die Änderungsanforderung nicht verarbeitet.

Um den Ressourcenbedarf für die Instance-Größe einer Reserved Instance zu berechnen, multiplizieren Sie die Anzahl der Instances mit dem Normalisierungsfaktor. In der EC2 Amazon-Konsole wird der Normalisierungsfaktor in Einheiten gemessen. In der folgenden Tabelle wird der Normalisierungsfaktor für die Instance-Größen in einer Instance-Familie beschrieben. `t2.medium` hat beispielsweise einen Normalisierungsfaktor von 2. Daher hat eine Reservierung für vier `t2.medium`-Instances einen Ressourcenbedarf von 8 Einheiten.

Instance-Größe	Normalisierungsfaktor
nano	0,25
micro	0.5
small	1
medium	2

Instance-Größe	Normalisierungsfaktor
large	4
xlarge	8
2xlarge	16
3xlarge	24
4xlarge	32
6xlarge	48
8xlarge	64
9xlarge	72
10xlarge	80
12xlarge	96
16xlarge	128
18xlarge	144
24xlarge	192
32xlarge	256
48xlarge	384
56xlarge	448
112xlarge	896

Sie können Ihre Reservierungen unterschiedlichen Instance-Größen in derselben Instance-Familie zuweisen, sofern der Ressourcenbedarf für die Instance-Größe Ihrer Reservierung gleichbleibt. Beispielsweise können Sie eine Reservierung für eine `t2.large`-Instance (1 @ 4 Einheiten) in vier `t2.small`-Instances (4 @ 1 Einheit) unterteilen. Ebenso können Sie eine Reservierung für vier `t2.small`-Instances in einer `t2.large`-Instance kombinieren. Sie können Ihre Reservierung für

zwei `t2.small`-Instances jedoch nicht in eine `t2.large`-Instance ändern, da der Ressourcenbedarf der neuen Reservierung (4 Einheiten) größer ist als der Ressourcenbedarf der Originalreservierung (2 Einheiten).

Im folgenden Beispiel haben Sie eine Reservierung mit zwei `t2.micro`-Instances (1 Einheit) und eine Reservierung mit einer `t2.small`-Instance (1 Einheit). Wenn Sie beide Reservierungen mit einer einzigen Reservierung mit einer `t2.medium`-Instance (2 Einheiten) zusammenführen, entspricht der Ressourcenbedarf der neuen Reservierung dem Ressourcenbedarf der kombinierten Reservierungen.



Sie können außerdem eine Reservierung in zwei oder mehr Reservierungen aufteilen. Im folgenden Beispiel haben Sie eine Reservierung mit einer `t2.medium`-Instance (2 Einheiten). Sie können die Reservierung in zwei Reservierungen unterteilen, eine mit zwei `t2.nano`-Instances (0,5 Einheiten) und die andere mit drei `t2.micro`-Instances (1,5 Einheiten).



Normalisierungsfaktoren für Bare Metal-Instances

Sie können eine Reservierung mit `metal`-Instances ändern, die andere Größen innerhalb derselben Instance-Familie verwenden. Ebenso können Sie eine Reservierung mit anderen Instances als Bare Metal-Instances ändern, indem Sie die `metal`-Größe innerhalb derselben Instance-Familie verwenden. Im Allgemeinen hat eine Bare Metal-Instance dieselbe Größe wie die größte verfügbare Instance-Größe innerhalb derselben Instance-Familie. Beispielsweise hat eine `i3.metal`-Instance die gleiche Größe wie eine `i3.16xlarge`-Instance, sodass sie denselben Normalisierungsfaktor haben.

In der folgenden Tabelle wird der Normalisierungsfaktor für die Bare Metal-Instance-Größen in den Instance-Familien mit Bare Metal-Instances beschrieben. Der Normalisierungsfaktor für `metal`-Instances hängt im Gegensatz zu den anderen Instance-Größen von der Instance-Familie ab.

Instance-Größe	Normalisierungsfaktor
a1.metal	32
m5zn.metal | x2iezn.metal z1d.metal	96
c6g.metal | c6gd.metal | i3.metal | m6g.metal | m6gd.metal | r6g.metal | r6gd.metal | x2gd.metal	128
c5n.metal	144
c5.metal | c5d.metal | i3en.metal | m5.metal | m5d.metal | m5dn.metal | m5n.metal | r5.metal | r5b.metal | r5d.metal | r5dn.metal | r5n.metal	192
c6i.metal | c6id.metal | m6i.metal | m6id.metal | r6d.metal | r6id.metal	256
u-18tb1.metal | u-24tb1.metal	448
u-6tb1.metal | u-9tb1.metal | u-12tb1.metal	896

Beispiel: Eine `i3.metal`-Instance hat beispielsweise einen Normalisierungsfaktor von 128. Wenn Sie eine `i3.metal`-Reserved Instance der Amazon Linux/Unix-Plattform mit Standard-Tenancy erwerben, können Sie die Reservierung wie folgt aufteilen:

- Da eine `i3.16xlarge`-Instance dieselbe Größe wie eine `i3.metal`-Instance hat, ist ihr Normalisierungsfaktor 128 (128/1). Die Reservierung für eine `i3.metal`-Instance kann in eine `i3.16xlarge`-Instance geändert werden.
- Da eine `i3.8xlarge`-Instance halb so groß wie eine `i3.metal`-Instance ist, ist ihr Normalisierungsfaktor 64 (128/2). Die Reservierung für eine `i3.metal`-Instance kann in zwei `i3.8xlarge`-Instances aufgeteilt werden.
- Da eine `i3.4xlarge`-Instance ein Viertel der Größe einer `i3.metal`-Instance ist, ist ihr Normalisierungsfaktor 32 (128/4). Die Reservierung für eine `i3.metal`-Instance kann in vier `i3.4xlarge`-Instances aufgeteilt werden.

Senden von Änderungsanforderungen

Bevor Sie Ihre Reserved Instances ändern, sollten Sie die geltenden Einschränkungen lesen. Bevor Sie die Instance-Größe ändern, berechnen Sie den Gesamtumfang der Instance-Größe der ursprünglichen Reservierungen, die Sie ändern möchten, und stellen Sie sicher, dass er mit dem Gesamtumfang der Instance-Größe Ihrer neuen Konfigurationen übereinstimmt.

Console

Um Ihre Reserved Instances zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf der Seite Reserved Instances eine oder mehrere zu ändernde Reserved Instances aus und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Modify Reserved Instances (Reserved Instances ändern) aus.

   Wenn Ihre Reserved Instances nicht im aktiven Status sind oder nicht geändert werden können, ist Modify Reserved Instances (&ris; ändern) deaktiviert.
3. Der erste Eintrag in der Änderungstabelle zeigt die Attribute der gewählten Reserved Instances sowie mindestens eine Zielkonfiguration an. Die Spalte Units zeigt den Gesamtressourcenbedarf für die Instance-Größe an. Wählen Sie Add für jede neue Konfiguration aus. Ändern Sie die Attribute der einzelnen Konfigurationen nach Ihren Anforderungen.

- Scope (Bereich): Wählen Sie aus, ob die Konfiguration für eine Availability Zone oder die gesamte Region angewendet wird.
- Availability Zone: Wählen Sie die erforderliche Availability Zone aus. Nicht für regionale Reserved Instances anwendbar.
- Instance Type: Wählen Sie den erforderlichen Instance-Typ aus. Die kombinierten Konfigurationen müssen dem Ressourcenbedarf für die Instance-Größe Ihrer ursprünglichen Konfigurationen entsprechen.
- Count (Anzahl): Geben Sie die Anzahl der Instances an. Um die Reserved Instances in mehrere Konfigurationen aufzuteilen, reduzieren Sie die Anzahl, wählen Sie Add (Hinzufügen) aus und geben Sie eine Anzahl für die zusätzliche Konfiguration an. Wenn Sie beispielsweise über eine einzelne Konfiguration mit einer Anzahl von 10 verfügen, können Sie deren Anzahl auf 6 ändern und eine Konfiguration mit einer Anzahl von 4 hinzufügen. Durch diesen Vorgang wird die ursprüngliche Reserved Instance zurückgezogen, nachdem die neuen Reserved Instances aktiviert wurden.

4. Klicken Sie auf Continue.
5. Um Ihre Änderung zu bestätigen, wenn Sie die Angabe Ihrer Zielkonfigurationen abgeschlossen haben, wählen Sie Submit Modifications aus.
6. Sie können den Status Ihrer Änderungsanforderung über die Spalte State (Status) auf der Reserved Instances-Seite ablesen. Die folgenden Zustände sind möglich.

   - active (Aktiv) (ausstehende Änderung) – Übergangsstatus für Original-Reserved Instances
   - retired (Veraltet) (ausstehende Änderung) – Übergangsstatus für Original-Reserved Instances, während neue Reserved Instances erstellt werden.
   - veraltet: Reserved Instances erfolgreich geändert und ersetzt
   - aktiv — Einer der Folgenden:
     - Neue Reserved Instances durch eine erfolgreiche Änderungsanforderung erstellt.
     - Ursprüngliche Reserved Instances nach einer fehlgeschlagenen Änderungsanforderung

AWS CLI

Um Ihre Reserved Instances zu ändern

Verwenden Sie den modify-reserved-instances-Befehl. Sie können die Konfigurationsdetails in einer JSON-Datei angeben.

```
aws ec2 modify-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02 \
    --target-configurations file://configuration.json
```

Um den Status Ihrer Änderungsanfrage abzurufen

Verwenden Sie den describe-reserved-instances-modifications-Befehl. Der Status ist `processing`, `fulfilled`, oder `failed`.

```
aws ec2 describe-reserved-instances-modifications \
    --reserved-instances-modification-ids rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-ab31-0f13aaf46687
 \
    --query ReservedInstancesModifications[].Status
```

PowerShell

Um Ihre Reserved Instances zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2ReservedInstanceCmdlet. Sie können die Konfigurationsdetails in einem Objekt des Typs angeben. `Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration`

```
Edit-EC2ReservedInstance `
    -ReservedInstancesId b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02 `
    -TargetConfiguration $configuration
```

Um den Status Ihrer Änderungsanfrage abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2ReservedInstancesModificationCmdlet. Der Status ist `processing`, `fulfilled`, oder. `failed`

```
Get-EC2ReservedInstancesModification `
    -ReservedInstancesModificationId rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-ab31-0f13aaf46687 | `
    Select Status
```

Fehlerbehebung bei Änderungsanforderungen

Wenn die angeforderten Zielkonfigurationseinstellungen eindeutig waren, erhalten Sie eine Nachricht zur Verarbeitung Ihrer Anforderung. Zu diesem Zeitpunkt EC2 hat Amazon lediglich festgestellt,

dass die Parameter Ihrer Änderungsanfrage gültig sind. Ihre Änderungsanforderung kann trotzdem während der Verarbeitung aufgrund einer unzureichenden Kapazität fehlschlagen.

In einigen Situationen erhalten Sie möglicherweise eine Nachricht, die eine unvollständige oder fehlgeschlagene Änderungsanforderung anzeigt. Nutzen Sie die Informationen aus diesen Nachrichten als Startpunkt für eine neue Änderungsanforderung. Stellen Sie vor dem Senden der Anforderung sicher, dass Sie die anwendbaren Einschränkungen gelesen haben.

Nicht alle ausgewählten Reserved Instances können für die Änderung verarbeitet werden

Amazon EC2 identifiziert und listet die Reserved Instances auf, die nicht geändert werden können. Wenn Sie eine solche Nachricht erhalten, rufen Sie die Reserved Instance-Seite in der EC2 Amazon-Konsole auf und überprüfen Sie die Informationen für die Reserved Instances.

Fehler bei der Verarbeitung Ihrer Änderungsanforderung

Sie haben eine oder mehrere Reserved Instances für eine Änderung gesendet. Es konnten jedoch nicht alle Anforderungen verarbeitet werden. Abhängig von der Anzahl der zu ändernden Reservierungen können Sie unterschiedliche Versionen der entsprechenden Nachricht erhalten.

Amazon EC2 zeigt die Gründe an, warum Ihre Anfrage nicht bearbeitet werden kann. Sie können beispielsweise die gleiche Zielkonfiguration —(eine Kombination aus Availability Zone und Plattform) — für eine oder mehrere Untergruppen der zu ändernden Reserved Instances angegeben haben. Versuchen Sie, die Änderungsanforderung erneut zu senden. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Instance-Details der Reservierung übereinstimmen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Zielkonfigurationen für alle zu ändernden Untergruppen einheitlich sind.

Austauschen von Convertible Reserved Instances

Sie können auch eine oder mehrere Convertible Reserved Instances gegen eine andere Convertible Reserved Instance mit einer anderen Konfiguration (einschließlich Instance-Familie, Betriebssystem und Tenancy) austauschen. Es gibt keine Begrenzungen für die Anzahl der Austauschvorgänge. Die neue Convertible Reserved Instance muss jedoch einen identischen oder höheren Wert als die auszutauschenden originalen Convertible Reserved Instances haben.

Wenn Sie Ihre Convertible Reserved Instance austauschen, wird die Anzahl der Instances für Ihre aktuelle Reservierung gegen die Anzahl der Instances ausgetauscht, die einen identischen oder höheren Wert für die Konfiguration der neuen Convertible Reserved Instance abdeckt. Amazon EC2 berechnet die Anzahl der Reserved Instances, die Sie als Ergebnis des Austauschs erhalten können.

Sie können Standard-Reserved Instances nicht austauschen, aber Sie können sie ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Reserved Instances.

Inhalt

- Anforderungen für den Austausch von Convertible Reserved Instances
- Berechnen der Convertible Reserved Instances-Austausche
- Mischen von Convertible Reserved Instances
- Austauschen eines Teils einer Convertible Reserved Instance
- Senden von Austauschanforderungen

Anforderungen für den Austausch von Convertible Reserved Instances

Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, EC2 bearbeitet Amazon Ihre Umtauschanfrage. Ihr Convertible Reserved Instance muss folgende Eigenschaften erfüllen:

- Aktiv
- Keine ausstehende vorherige Änderungsanforderung
- Es müssen noch mindestens 24 Stunden bis zum Ablauf verbleiben.

Die folgenden Regeln gelten:

- Convertible Reserved Instances können nur gegen andere Convertible Reserved Instances ausgetauscht werden, die derzeit von AWS angeboten werden.
- Convertible Reserved Instances sind einer bestimmten Region zugeordnet, die für die Dauer der Reservierung festgelegt ist. Sie können eine Convertible Reserved Instance nicht gegen eine Convertible Reserved Instance in einer anderen Region eintauschen.
- Sie können eine oder mehrere Convertible Reserved Instances jeweils nur durch eine neue Convertible Reserved Instance ersetzen.
- Um einen Teil einer Convertible Reserved Instance auszutauschen, können Sie sie in zwei oder mehrere Reservierungen ändern und dann eine oder mehrere der Reservierungen gegen eine neue Convertible Reserved Instance tauschen. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen eines Teils einer Convertible Reserved Instance. Weitere Informationen zum Anpassen Ihrer Reserved Instances finden Sie unter Ändern von Reserved Instances.
- Alle Convertible Reserved Instances mit Vorauszahlung können gegen Convertible Reserved Instances mit teilweiser Vorauszahlung getauscht werden und umgekehrt.

> **Note**
>
> Wenn die gesamte Vorauszahlung, die für den Umtausch erforderlich ist (Anschaffungskosten), weniger als 0,00$ beträgt, erhalten Sie AWS automatisch eine Anzahl von Instances in der Convertible Reserved Instance, die sicherstellt, dass die Tilgungskosten 0,00$ oder mehr betragen.

> **Note**
>
> Wenn der Gesamtwert (Vorabpreis + Stundenpreis * Anzahl der verbleibenden Stunden) der neuen Convertible Reserved Instance unter dem Gesamtwert der ausgetauschten Convertible Reserved Instance liegt, erhalten Sie AWS automatisch eine Anzahl von Instances in der Convertible Reserved Instance, die sicherstellt, dass der Gesamtwert dem der ausgetauschten Convertible Reserved Instance entspricht oder höher ist.

- Um von besseren Preisen zu profitieren, können Sie eine Convertible Reserved Instance ohne Vorauszahlung gegen eine Convertible Reserved Instance mit vollständiger Vorauszahlung oder eine &cri; mit teilweiser Vorauszahlung tauschen.
- Sie können keine Convertible Reserved Instances mit vollständiger Vorauszahlung oder mit teilweiser Vorauszahlung gegen Convertible Reserved Instances ohne Vorauszahlung tauschen.
- Sie können eine Convertible Reserved Instance ohne Vorauszahlung gegen eine andere Convertible Reserved Instance ohne Vorauszahlung nur dann eintauschen, wenn der Stundenpreis der neuen Convertible Reserved Instance gleich oder höher liegt als der Stundenpreis der getauschten Convertible Reserved Instance.

> **Note**
>
> Wenn der Gesamtwert (Stundenpreis * Anzahl der verbleibenden Stunden) der neuen Convertible Reserved Instance kleiner ist als der Gesamtwert der ausgetauschten Convertible Reserved Instance, stellt Ihnen AWS automatisch eine Anzahl von Instances in der Convertible Reserved Instance zur Verfügung. Damit wird sichergestellt, dass der Gesamtwert gleich oder höher als der Gesamtwert der ausgetauschten Convertible Reserved Instance ist.

- Wenn Sie mehrere Convertible Reserved Instances mit verschiedenen Ablaufdaten austauschen, entspricht das Ablaufdatum der neuen Convertible Reserved Instance dem Datum, das am weitesten in der Zukunft liegt.
- Wenn Sie eine einzelne Convertible Reserved Instance austauschen, muss sie dieselbe Laufzeit (1 oder 3 Jahre) wie die neue Convertible Reserved Instance. Wenn Sie mehrere Convertible Reserved Instances mit verschiedenen Laufzeiten mischen, hat die neue Convertible Reserved Instance eine Laufzeit von 3 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter Mischen von Convertible Reserved Instances.
- Wenn Amazon eine Convertible Reserved Instance EC2 tauscht, wird die zugehörige Reservierung zurückgezogen und das Enddatum auf die neue Reservierung übertragen. Nach dem Umtausch EC2 legt Amazon sowohl das Enddatum für die alte Reservierung als auch das Startdatum für die neue Reservierung auf das Datum des Umtauschs fest. Wenn Sie beispielsweise eine dreijährige Reservierung austauschen, deren Laufzeit noch 16 Monate beträgt, ist die Reservierung eine 16-monatige Reservierung mit demselben Enddatum wie die Reservierung der von Ihnen ausgetauschten Convertible Reserved Instance.

Berechnen der Convertible Reserved Instances-Austausche

Das Wechseln von Convertible Reserved Instances ist kostenfrei. Es fallen jedoch möglicherweise Anpassungskosten an. Hierbei handelt es sich um anteilige Kosten für den Unterschied zwischen den vorher vorhandenen Convertible Reserved Instances und den neuen Convertible Reserved Instances, die Sie im Zuge des Austauschs erhalten.

Jede Convertible Reserved Instance hat eine Liste mit Werten. Der Listenwert wird mit dem Listenwert der Convertible Reserved Instances vergleichen, die Sie anfordern. So wird festgestellt, wie viele Instance-Reservierungen Sie aus dem Austausch erhalten können.

Beispiel: Sie haben eine Convertible Reserved Instance mit einem Listenwert von 1 x 35 USD, die Sie gegen einen neuen Instance-Typ mit einem Listenwert von 10 USD austauschen möchten.

```
$35/$10 = 3.5
```

Sie können Ihre Convertible Reserved Instance gegen eine 10-USD-Convertible Reserved Instances tauschen. Sie können keine halben Reservierungen erwerben. Daher müssen Sie für den restlichen Teil eine zusätzliche Convertible Reserved Instance erwerben:

```
3.5 = 3 whole Convertible Reserved Instances + 1 additional Convertible Reserved
 Instance
```

Die vierte Convertible Reserved Instance hat dasselbe Enddatum wie die anderen drei. Wenn Sie Convertible Reserved Instances mit teilweiser oder vollständiger Vorauszahlung austauschen, zahlen Sie die Anpassungskosten für die vierte Reservierung. Die verbleibenden Vorauszahlungskosten Ihrer Convertible Reserved Instances betragen 500 USD. Die neue Reservierung würde normalerweise auf Umlagebasis 600 USD kosten. Ihnen werden 100 USD berechnet.

```
$600 prorated upfront cost of new reservations - $500 remaining upfront cost of old
 reservations = $100 difference
```

Mischen von Convertible Reserved Instances

Wenn Sie zwei oder mehr Convertible Reserved Instances zusammenführen, muss die Laufzeit der neuen Convertible Reserved Instance mit der Laufzeit der alten Convertible Reserved Instances oder mit der längsten Laufzeit der Convertible Reserved Instances übereinstimmen. Das Ablaufdatum der neuen Convertible Reserved Instance entspricht dem Ablaufdatum, das am weitesten in der Zukunft liegt.

Angenommen, es gibt die folgenden Convertible Reserved Instances in Ihrem Konto:

Reserved Instance ID	Begriff	Ablaufdatum
aaaa1111	1 Jahr	31.12.2018
bbbb2222	1 Jahr	31.07.2018
cccc3333	3 Jahre	30.06.2018
dddd4444	3 Jahre	31.12.2019

- Sie können `aaaa1111` und `bbbb2222` mischen und sie gegen eine neue 1-Jahres-Convertible Reserved Instance tauschen. Sie können sie nicht gegen eine 3-Jahres-Convertible Reserved Instance tauschen. Das Ablaufdatum der neuen Convertible Reserved Instance ist der 31.12.2018.
- Sie können `bbbb2222` und `cccc3333` mischen und sie gegen eine neue 3-Jahres-Convertible Reserved Instance tauschen. Sie können sie nicht gegen eine 1-Jahres-Convertible Reserved Instance tauschen. Das Ablaufdatum der neuen Convertible Reserved Instance ist der 31.07.2018.

- Sie können `cccc3333` und `dddd4444` mischen und sie gegen eine neue 3-Jahres-Convertible Reserved Instance tauschen. Sie können sie nicht gegen eine 1-Jahres-Convertible Reserved Instance tauschen. Das Ablaufdatum der neuen Convertible Reserved Instance ist der 31.12.2019.

Austauschen eines Teils einer Convertible Reserved Instance

Sie können den Änderungsprozess zum Aufteilen Ihrer Convertible Reserved Instance in kleinere Reservierungen nutzen und dann eine oder mehrere Reservierungen gegen eine neue Convertible Reserved Instance tauschen. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die entsprechende Vorgehensweise.

Example Beispiel: Convertible Reserved Instance mit mehreren Instances

In diesem Beispiel haben Sie eine `t2.micro` Convertible Reserved Instance mit vier Instances in der Reservierung. So wechseln Sie zwei `t2.micro` Instances gegen eine `m4.xlarge` Instance:

1. Ändern Sie die `t2.micro` Convertible Reserved Instance, indem Sie sie in zwei `t2.micro` Convertible Reserved Instances mit jeweils zwei Instances aufteilen.
2. Wechseln Sie eine der neuen `t2.micro` Convertible Reserved Instances gegen eine `m4.xlarge` Convertible Reserved Instance.



Example Beispiel: Convertible Reserved Instance mit einer einigen Instance

In diesem Beispiel haben Sie eine `t2.large` Convertible Reserved Instance. So ändern Sie sie in eine kleinere `t2.medium` Instance und eine `m3.medium` Instance:

1. Ändern Sie die `t2.large` Convertible Reserved Instance, indem Sie sie in zwei `t2.medium` Convertible Reserved Instances aufteilen. Eine einzelne `t2.large` Instance hat einen genau so großen Instance-Footprint wie zwei `t2.medium` Instances.
2. Wechseln Sie eine der neuen `t2.medium` Convertible Reserved Instances gegen eine `m3.medium` Convertible Reserved Instance.



Weitere Informationen erhalten Sie unter Support für das Ändern von Instance-Größen und Senden von Austauschanforderungen.

Senden von Austauschanforderungen

Sie können Ihre Convertible Reserved Instances austauschen. Reserved Instances, die ausgetauscht werden, werden außer Betrieb genommen.

Console

Um Convertible Reserved Instances auszutauschen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Reserved Instances aus, wählen Sie die Convertible Reserved Instances für den Austausch aus und wählen Sie Actions (Aktionen), Exchange Reserved Instance (&ri; tauschen) aus.
3. Wählen Sie die Attribute für die gewünschte Konfiguration aus und wählen Sie Find offering (Angebot finden) aus.
4. Wählen Sie ein neues Convertible Reserved Instance aus. Am unteren Bildschirmrand können Sie die Anzahl von Reserved Instances anzeigen, die Sie für den Austausch erhalten, sowie alle zusätzlichen Kosten.
5. Wenn Sie eine zu Ihren Anforderungen passende Convertible Reserved Instance ausgewählt haben, wählen Sie Review (Überprüfen) aus.
6. Wählen Sie Exchange (Austauschen) und dann Close (Beenden).

AWS CLI

Um eine Convertible Reserved Instance auszutauschen

1. Finden Sie mithilfe des describe-reserved-instances-offeringsBefehls eine neue Convertible Reserved Instance, die Ihren Anforderungen entspricht.

2. Holen Sie sich mit dem Befehl get-reserved-instances-exchange-quote ein Angebot für den Austausch ein. Dies beinhaltet die Anzahl der Reserved Instances, die Sie von der Börse erhalten, und die Kosten für den Austausch:
3. Führen Sie den Austausch mit dem Befehl accept-reserved-instances-exchange-quote durch.

PowerShell

Um eine Convertible Reserved Instance auszutauschen

1. Suchen Sie mithilfe des Get-EC2ReservedInstancesOfferingCmdlets nach einer neuen Convertible Reserved Instance, die Ihren Anforderungen entspricht.
2. Holen Sie sich mit dem Cmdlet Get EC2 - ReservedInstancesExchangeQuote ein Angebot für den Austausch ein. Dies beinhaltet die Anzahl der Reserved Instances, die Sie von der Börse erhalten, und die Kosten für den Austausch:
3. Führen Sie den Austausch mithilfe des Cmdlets durch Approve-EC2ReservedInstancesExchangeQuote

Kontingente für Reserved Instances

Sie können jeden Monat neue Reserved Instances erwerben. Die Anzahl der neuen Reserved Instances, die Sie jeden Monat erwerben können, richtet sich nach Ihrem monatlichen Kontingent. Es lautet wie folgt:

Quota-Beschreibung	Standardkontingent
Neue regionsgebundene Reserved Instances	20 pro Region und Monat
Neue zonengebundene Reserved Instances	20 pro Availability Zone und Monat

In einer Region mit drei Availability Zones beträgt das Standardkontingent beispielsweise 80 neue Reserved Instances pro Monat. Es wird wie folgt berechnet:

- 20 regionsgebundene Reserved Instances für die Region
- Plus 60 zonengebundene Reserved Instances (20 für jede der drei Availability Zones)

Instances im `running`-Status werden auf Ihr Kontingent angerechnet. Instances im Status `pending`, `stopping`, `stopped` und `hibernated` werden nicht auf Ihr Kontingent angerechnet.

Gesamtzahl der erworbenen Reserved Instances anzeigen

Die Anzahl der Reserved Instances, die Sie erwerben, wird durch das Konsolenfeld Instance count (Instance-Anzahl) oder den `InstanceCount`-Parameter (AWS CLI) angezeigt. Wenn Sie neue Reserved Instances erwerben, wird das Kontingent an der Gesamtzahl der Instances gemessen. Wenn Sie z. B. eine einzelne Reserved-Instance-Konfiguration mit einer Instance-Anzahl von 10 erwerben, wird der Kauf als 10 und nicht als 1 auf Ihr Kontingent angerechnet.

Sie können sehen, wie viele Reserved Instances Sie gekauft haben, indem Sie Amazon EC2 oder das verwenden AWS CLI.

Console

So zeigen Sie die Gesamtzahl der erworbenen Reserved Instances an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Reserved Instances aus.
3. Wählen Sie eine Reserved-Instance-Konfiguration aus der Tabelle aus und markieren Sie das Feld Instance count (Instance-Anzahl).

   Im folgenden Screenshot stellt die ausgewählte Zeile eine einzelne Reserved-Instance-Konfiguration für einen `t3.micro`-Instance-Typ dar. Die Spalte Instance count (Instance-Anzahl) in der Tabellenansicht und das Feld Instance count (Instance-Anzahl) in der Detailansicht (im Screenshot dargestellt) zeigen an, dass es 10 Reserved Instances für diese Konfiguration gibt.



AWS CLI

So zeigen Sie die Gesamtzahl der erworbenen Reserved Instances an

Verwenden Sie den describe-reserved-instancesBefehl und geben Sie die ID der Reserved Instance-Konfiguration an.

```
aws ec2 describe-reserved-instances \
    --reserved-instances-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Das `InstanceCount` Feld gibt an, dass es 10 Reserved Instances für diese Konfiguration gibt.

```
-------------------------------------------------------------------
|                   DescribeReservedInstances                     |
+-----------------------------------------------------------------+
||                       ReservedInstances                       ||
|+----------------------+----------------------------------------+|
||  CurrencyCode        |  USD                                   ||
||  Duration            |  31536000                              ||
||  End                 |  2023-08-27T13:29:44+00:00             ||
||  FixedPrice          |  59.0                                  ||
||  InstanceCount       |  10                                    ||
```

```
||  InstanceTenancy     |  default                                  ||
||  InstanceType        |  t3.micro                                 ||
||  OfferingClass       |  standard                                 ||
||  OfferingType        |  All Upfront                              ||
||  ProductDescription  |  Linux/UNIX                               ||
||  ReservedInstancesId |  a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111     ||
||  Scope               |  Region                                   ||
||  Start               |  2022-08-27T13:29:45.938000+00:00         ||
||  State               |  active                                   ||
||  UsagePrice          |  0.0                                      ||
|+---------------------+-------------------------------------------+|
|||                      RecurringCharges                          |||
||+----------------------------------+--------------------------+||
|||  Amount                          |  0.0                     |||
|||  Frequency                       |  Hourly                  |||
||+----------------------------------+--------------------------+||
```

PowerShell

So zeigen Sie die Gesamtzahl der erworbenen Reserved Instances an

Verwenden Sie das Get-EC2ReservedInstanceCmdlet und geben Sie die ID der Reserved Instance-Konfiguration an.

```
Get-EC2ReservedInstance -ReservedInstancesId a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Das `InstanceCount` Feld gibt an, dass es für diese Konfiguration 10 Reserved Instances gibt.

```
AvailabilityZone    :
CurrencyCode        : USD
Duration            : 31536000
End                 : 1/12/2017 8:57:08 PM
FixedPrice          : 0
InstanceCount       : 10
InstanceTenancy     : default
InstanceType        : t3.medium
OfferingClass       : standard
OfferingType        : All Upfront
ProductDescription  : Windows
RecurringCharges    : {}
ReservedInstancesId : a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
Scope               : Region
```

```
Start               : 10/12/2016 4:00:00 PM
State               : active
Tags                : {}
UsagePrice          : 0
```

Überlegungen

Eine regionale Reserved Instance gewährt einen Rabatt auf eine laufende On-Demand-Instance. Das Standard-On-Demand-Instance-Limit ist 20. Sie können Ihr laufendes On-Demand-Instance-Limit nicht überschreiten, indem Sie die regionale Reserved Instances kaufen. Wenn Sie beispielsweise bereits 20 laufende On-Demand-Instances haben und 20 regionale Reserved Instances kaufen, werden die 20 regionalen Reserved Instances verwendet, um einen Rabatt auf die 20 laufenden On-Demand-Instances anzuwenden. Wenn Sie mehr regionale Reserved Instances kaufen, können Sie nicht mehr Instances starten, weil Sie Ihr On-Demand-Instance-Limit erreicht haben.

Bevor Sie Reserved Instances regional kaufen, stellen Sie sicher, dass Ihr On-Demand-Instance-Limit der Anzahl der regionalen Reserved Instances entspricht oder diese überschreitet, die Sie nutzen möchten. Stellen Sie bei Bedarf sicher, dass Sie eine Erhöhung Ihres On-Demand-Instance-Limits beantragen, bevor Sie mehr regionale Reserved Instances kaufen.

Eine zonengebundene Reserved Instance – eine Reserved Instance, die für eine bestimmte Availability Zone gekauft wird – bietet sowohl eine Kapazitätsreservierung als auch einen Rabatt. Sie können Ihr laufendes On-Demand-Instance-Limit um überschreiten, indem Sie Zone Reserved Instances kaufen. Wenn Sie zum Beispiel bereits 20 laufende On-Demand-Instances haben und 20 Zonen Reserved Instances kaufen, können Sie weitere 20 On-Demand-Instances starten, die den Spezifikationen Ihrer Zonen Reserved Instances entsprechen, was Ihnen insgesamt 40 laufende Instances gibt.

Anzeigen Ihrer Reserved-Instance-Kontingente und Anfordern einer Kontingenterhöhung

Die EC2 Amazon-Konsole bietet Kontingentinformationen. Sie können auch eine Kontingenterhöhung anfordern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Anzeigen Ihrer aktuellen Kontingente und Beantragen einer Erhöhung.

Spot Instances

Eine Spot-Instance ist eine Instance, die freie EC2 Kapazität nutzt, die für weniger als den On-Demand-Preis verfügbar ist. Da Sie mit Spot-Instances ungenutzte EC2 Instances mit hohen Rabatten anfordern können, können Sie Ihre EC2 Amazon-Kosten erheblich senken. Der

Stundenpreis für eine Spot-Instance wird als Spot-Preis bezeichnet. Der Spot-Preis für jeden Instance-Typ in jeder Availability Zone wird von Amazon EC2 festgelegt und schrittweise auf der Grundlage des langfristigen Angebots an und der Nachfrage nach Spot-Instances angepasst. Ihre Spot Instance läuft, wann immer Kapazität verfügbar ist.

Spot Instances sind eine kostengünstige Wahl, sofern Sie bei der Ausführung Ihrer Anwendungen zeitlich flexibel sind und Unterbrechungen verschmerzen können. Spot Instances sind z. B. für Datenanalysen, Batch-Verarbeitungsaufträge, die Hintergrundverarbeitung und optionale Aufgaben geeignet. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Spot-Instances.

Einen Vergleich der verschiedenen Kaufoptionen für EC2 Instances finden Sie unter EC2 Abrechnungs- und Kaufoptionen von Amazon.

Konzepte

Bevor Sie mit Spot Instances arbeiten, sollten Sie mit den folgenden Konzepten vertraut sein:

- Spot-Kapazitätspool — Eine Gruppe ungenutzter EC2 Instances mit demselben Instance-Typ (z. B. `m5.large`) und derselben Availability Zone.
- Spot-Preis: Der aktuelle Preis einer Spot-Instance pro Stunde.
- Spot-Instance-Anforderung: Fordert eine Spot-Instance an. Wenn Kapazität verfügbar ist, EC2 erfüllt Amazon Ihre Anfrage. Eine Spot-Instance-Anforderung erfolgt entweder einmalig oder persistent. Amazon übermittelt EC2 automatisch erneut eine persistente Spot-Instance-Anfrage, nachdem die mit der Anfrage verknüpfte Spot-Instance unterbrochen wurde.
- EC2 Empfehlung zur Instance-Neuverteilung — Amazon EC2 sendet ein Empfehlungssignal zur Instance-Neuverteilung aus, um Sie darüber zu informieren, dass für eine Spot-Instance ein erhöhtes Ausfallrisiko besteht. Dieses Signal bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Workloads proaktiv auf bestehende oder neue Spot Instances zu verteilen, ohne auf die zweiminütige Ankündigung einer Spot-Instance-Unterbrechung warten zu müssen.
- Spot-Instance-Unterbrechung — Amazon EC2 beendet, stoppt oder versetzt Ihre Spot-Instance in den Ruhezustand, wenn Amazon die Kapazität wieder EC2 benötigt. Amazon EC2 stellt eine Benachrichtigung zur Unterbrechung der Spot-Instance bereit, sodass die Instance zwei Minuten lang gewarnt wird, bevor sie unterbrochen wird.

Unterschiede zwischen Spot Instances und On-Demand-Instances

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Spot Instances und On-Demand-Instances aufgeführt.

	Spot Instances	On-Demand Instances
Startzeit	Kann nur dann sofort gestartet werden, wenn die Spot-Instance-Anforderung aktiv ist und Kapazität vorhanden ist.	Kann nur dann sofort gestartet werden, wenn Sie eine manuelle Startanfo rderung stellen und Kapazität zur Verfügung steht.
Verfügbare Kapazität	Wenn keine Kapazität verfügbar ist, löst die Spot-Instance-Anforderung automatisch die Startanforderung aus, bis die Kapazität verfügbar ist.	Wenn bei einer Startanforderung keine Kapazität verfügbar ist, erhalten Sie einen Fehler wegen unzureichender Kapazität (ICE).
Stundenpr eis	Der stündliche Preis für Spot Instances variiert je nach langfristigem Angebot und Nachfrage.	Der Stundenpreis für On-Demand-Instances ist statisch.
Neuausgle ichsempfe hlung	Das Signal, das Amazon für eine laufende Spot-Instance EC2 ausgibt, wenn für die Instance ein erhöhtes Risiko einer Unterbrechung besteht.	Sie bestimmen, wann ein On-Demand -Instance unterbrochen (gestoppt, in den Ruhezustand versetzt oder beendet) wird.
Instance-Unterbrec hung	Sie können eine Amazon EBS-gestü tzte Spot-Instance beenden und starten. Darüber hinaus EC2 kann Amazon eine einzelne Spot-Instance unterbrechen, wenn keine Kapazität mehr verfügbar ist.	Sie bestimmen, wann ein On-Demand -Instance unterbrochen (gestoppt, in den Ruhezustand versetzt oder beendet) wird.

Preise und Einsparungen

Sie zahlen den Spot-Preis für Spot-Instances, der von Amazon festgelegt EC2 und auf der Grundlage des langfristigen Angebots an und der Nachfrage nach Spot-Instances schrittweise angepasst wird. Ihre Spot-Instances werden so lange ausgeführt, bis Sie sie beenden, keine Kapazität mehr verfügbar ist oder Ihre Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppe sie während des Scale-In beendet.

Wenn Sie oder Amazon eine laufende Spot-Instance EC2 unterbrechen, werden Ihnen die genutzten Sekunden oder die volle Stunde in Rechnung gestellt, oder Sie erhalten keine Gebühren, je nachdem, welches Betriebssystem verwendet wurde und wer die Spot-Instance unterbrochen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturierung für unterbrochene Spot-Instances.

Spot Instances sind nicht durch Savings Plans abgedeckt. Wenn Sie einen Savings Plan haben, bietet dieser keine zusätzlichen Einsparungen zu den Einsparungen, die Sie bereits durch die Nutzung von Spot Instances erhalten. Darüber hinaus gelten für Ihre Ausgaben für Spot Instances nicht für die Verpflichtungen in Ihren Compute Savings Plans.

Anzeigen von Preisen

Den aktuellen (alle fünf Minuten aktualisierten) niedrigsten Spot-Preis pro AWS-Region Instance-Typ finden Sie auf der Preisseite für Amazon EC2 Spot-Instances.

Verwenden Sie die EC2 Amazon-Konsole oder den describe-spot-price-historyBefehl, um den Spot-Preisverlauf der letzten drei Monate anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Preisverlauf für Spot-Instances anzeigen.

Wir ordnen die Availability Zones unabhängig voneinander den jeweiligen Codes zu AWS-Konto. Aus diesem Grund können Sie für denselben Availability-Zone-Code (beispielsweise `us-west-2a`) für verschiedene Konten verschiedene Ergebnisse erhalten.

Anzeigen der Einsparungen

Sie können die Einsparungen anzeigen, die durch die Verwendung von Spot-Instances für eine einzelne Spot-Flotte oder für alle Spot Instances erzielt wurden. Sie können die Einsparungen der letzten Stunde oder der letzten drei Tag)e sowie die durchschnittlichen Kosten pro vCPU-Stunde und pro Speicher(GiB)-Stunde einsehen. Die Einsparungen werden geschätzt und können von den tatsächlichen Einsparungen abweichen, da sie die Abrechnungsanpassungen für Ihre Nutzung nicht enthalten. Weitere Informationen zur Anzeige von Einsparungsinformationen finden Sie unter Einsparungen durch den Spot-Instances-Einkauf.

Anzeigen der Abrechnung

Ihre Rechnung enthält Einzelheiten zu Ihrer Servicenutzung. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen Ihrer Rechnung im AWS Billing -Benutzerhandbuch.

Bewährte Methoden für Amazon EC2 Spot

Amazon EC2 bietet AWS Cloud über Spot-Instances Zugriff auf freie EC2 Rechenkapazität mit Einsparungen von bis zu 90% im Vergleich zu On-Demand-Preisen. Der einzige Unterschied zwischen On-Demand-Instances und Spot-Instances besteht darin EC2, dass Spot-Instances von Amazon mit einer Frist von zwei Minuten unterbrochen werden können, wenn Amazon die Kapazität zurückfordern EC2 muss. Um die beste Erfahrung mit Spot Instances zu gewährleisten, ist es wichtig, die bewährten Methoden für deren Verwendung zu verstehen und anzuwenden.

Spot Instances werden für zustandslose, fehlertolerante, flexible Anwendungen empfohlen. Spot Instances eignen sich beispielsweise gut für Big Data, containerisierte Workloads, CI/CD, zustandslose Webserver, High Performance Computing (HPC) und Rendering-Workloads.

Während des Ausführens sind Spot Instances genau gleich wie On-Demand-Instances. Spot garantiert jedoch nicht, dass Sie Ihre ausgeführten Instances lange genug halten können, um Ihre Workloads abzuschließen. Spot garantiert auch nicht, dass Sie die sofortige Verfügbarkeit der von Ihnen gesuchten Instances erhalten können oder dass Sie immer die von Ihnen angeforderte Gesamtkapazität erhalten können. Darüber hinaus können sich Spot-Instance-Unterbrechungen und Spot-Instance-Kapazitäten im Laufe der Zeit ändern, da die Spot-Instance-Verfügbarkeit je nach Angebot und Nachfrage variiert und die Performance in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt.

Spot Instances sind nicht für Workloads geeignet, die unflexibel, statusbehaftet, fehlerintolerant oder eng zwischen Instance-Knoten verbunden sind. Wir empfehlen Spot Instances nicht für Workloads, die nicht tolerieren, dass gelegentlich die gesamte Zielkapazität nicht vollständig verfügbar ist. Die Einhaltung der bewährten Methoden von Spot, um flexibel in Bezug auf Instance-Typen und Availability Zones zu sein, bietet zwar die beste Chance auf Hochverfügbarkeit, es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Kapazität verfügbar ist, da eine steigende Nachfrage nach On-Demand-Instances die Workloads auf Spot Instances stören kann.

Wir warnen dringend davor, Spot Instances für diese Workloads zu verwenden oder ein Failover auf On-Demand-Instances zu versuchen, um Unterbrechungen zu handhaben. Ein Failover auf On-Demand-Instances kann versehentlich zu Unterbrechungen Ihrer anderen Spot Instances führen. Wenn Spot Instances für eine Kombination aus Instance-Typ und Availability Zone unterbrochen werden, kann es für Sie außerdem schwierig werden, On-Demand-Instances mit derselben Kombination zu erhalten.

Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Spot-Benutzer oder neu bei Spot Instances sind: Wenn Sie derzeit Probleme mit Spot-Instance-Unterbrechungen oder Spot-Instance-Verfügbarkeit haben,

empfehlen wir Ihnen, diese bewährten Methoden zu befolgen, um die beste Erfahrung mit dem Spot-Service zu erzielen.

Bewährte Methoden für Spot

- Vorbereiten einzelner Instances auf Unterbrechungen
- Flexibel sein bei Instance-Typen und Availability Zones
- Attributbasierte Auswahl des Instance-Typs verwenden
- Verwenden Sie Spot-Platzierungswerte, um optimale Regionen und Availability Zones zu identifizieren
- Verwenden Sie EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppen oder EC2 Fleet, um Ihre Gesamtkapazität zu verwalten
- Nutzen der preis- und kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie
- Verwenden Sie integrierte AWS Dienste, um Ihre Spot-Instances zu verwalten
- Was ist die beste Spot-Request-Methode?

Vorbereiten einzelner Instances auf Unterbrechungen

Der beste Weg, um Spot-Instance-Unterbrechungen ordnungsgemäß zu handhaben, besteht darin, Ihre Anwendung so zu konzipieren, dass sie eine Fehlertoleranz aufweist. Um dies zu erreichen, können Sie Empfehlungen zur Neuverteilung von EC2 Instances und Hinweise zur Unterbrechung von Spot-Instances nutzen.

Eine Empfehlung zur Neuverteilung einer EC2 Instance ist ein Signal, das Sie darüber informiert, wenn bei einer Spot-Instance ein erhöhtes Ausfallrisiko besteht. Das Signal gibt Ihnen die Möglichkeit, die Spot-Instance vor der zweiminütigen Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigung proaktiv zu verwalten. Sie können entscheiden, Ihr Workload auf neue oder bestehende Spot Instances auszugleichen, die nicht einem erhöhten Risiko einer Unterbrechung ausgesetzt sind. Wir haben es Ihnen leicht gemacht, dieses Signal zu verwenden, indem wir die Funktion Capacity Rebalancing in Auto Scaling Scaling-Gruppen und EC2 Fleet verwenden.

Eine Benachrichtigung zur Unterbrechung einer Spot-Instance ist eine Warnung, die zwei Minuten vor der EC2 Unterbrechung einer Spot-Instance durch Amazon ausgegeben wird. Wenn Ihre Workload „zeitlich flexibel“ ist, können Sie Ihre Spot Instances so konfigurieren, dass sie bei einer Unterbrechung angehalten oder in den Ruhezustand versetzt werden, anstatt beendet zu werden. Amazon stoppt Ihre Spot-Instances bei einer Unterbrechung EC2 automatisch oder versetzt sie

in den Ruhezustand und nimmt die Instances automatisch wieder auf, wenn wir über verfügbare Kapazitäten verfügen.

Wir empfehlen Ihnen, in Amazon eine Regel zu erstellen EventBridge, die die Empfehlungen zur Neuverteilung und die Unterbrechungsbenachrichtigungen erfasst und dann einen Checkpoint für den Fortschritt Ihrer Arbeitslast auslöst oder die Unterbrechung ordnungsgemäß behandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen von Signalen für Neuausgleichsempfehlungen. Ein ausführliches Beispiel, das Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung und Verwendung von Ereignisregeln führt, finden Sie unter Die Vorteile von Amazon EC2 Spot-Instance Interruption Notices nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter EC2 Empfehlungen zur Neugewichtung von Instances und Spot-Instance-Unterbrechungen.

Flexibel sein bei Instance-Typen und Availability Zones

Ein Spot-Kapazitätspool besteht aus einer Reihe ungenutzter EC2 Instances mit demselben Instance-Typ (zum Beispiel`m5.large`) und derselben Availability Zone (zum Beispiel us-east-1a). Sie sollten flexibel darin sein, welche Instance-Typen Sie anfordern und in welchen Availability Zones Sie Ihren Workload bereitstellen können. Dies gibt Spot eine bessere Chance, die erforderliche Menge an Rechenkapazität zu finden und zuzuweisen. Fragen Sie zum Beispiel nicht nur nach `c5.large`, wenn Sie bereit wären, Larges aus den Familien c4, m5 und m4 zu verwenden.

Je nach Ihren spezifischen Anforderungen können Sie auswerten, über welche Instance-Typen hinweg Sie flexibel sein können, um Ihre Computing-Anforderungen zu erfüllen. Wenn ein Workload vertikal skaliert werden kann, sollten Sie größere Instance-Typen (mehr V CPUs und Arbeitsspeicher) in Ihre Anfragen aufnehmen. Wenn Sie nur horizontal skalieren können, sollten Sie Instance-Typen älterer Generation einbeziehen, da sie von On-Demand-Kunden weniger gefragt sind.

Eine gute Faustregel besteht darin, für jeden Workload über mindestens 10 Instance-Typen hinweg flexibel zu sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Availability Zones für die Verwendung in Ihrer VPC konfiguriert und für Ihren Workload ausgewählt sind.

Attributbasierte Auswahl des Instance-Typs verwenden

Bei der attributbasierten Auswahl des Instance-Typs können Sie Instanzattribute — wie v, memory und storage — für den Workload angebenCPUs, den Sie ausführen möchten. EC2 Auto Scaling oder EC2 Fleet identifizieren und starten dann automatisch Instances, die Ihren angegebenen Attributen entsprechen. Dadurch entfällt der Aufwand für die manuelle Auswahl bestimmter Instance-Typen, was ein tiefes Verständnis des Angebots der einzelnen Instance-Typen voraussetzt.

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die attributbasierte Auswahl des Instance-Typs, neu veröffentlichte Instance-Typen automatisch zu verwenden, sobald sie verfügbar sind. Dies gewährleistet einen nahtlosen Zugriff auf ein immer breiteres Spektrum an Spot-Instance-Kapazität.

Die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen ist ideal für Workloads und Frameworks, die hinsichtlich der Instance-Typen flexibel sein können, wie High Performance Computing (HPC) und Big-Data-Workloads.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer gemischten Instance-Gruppe mithilfe der attributbasierten Instance-Typauswahl im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch und Geben Sie Attribute für die Auswahl des Instance-Typs für EC2 Fleet oder Spot-Flotte an in diesem Handbuch.

Verwenden Sie Spot-Platzierungswerte, um optimale Regionen und Availability Zones zu identifizieren

Spot-Instances sind ungenutzte EC2 Kapazität, und diese Kapazität schwankt je nach Angebot und Nachfrage. EC2 Daher erhalten Sie möglicherweise nicht immer genau die Spot-Kapazität, die Sie an einem bestimmten Standort zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen. Um diese Unvorhersehbarkeit zu mindern, können Sie das Feature der Spot-Platzierungsbewertung verwenden. Dieses Feature bietet Empfehlungen für Regionen oder Availability Zones, in denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie über ausreichend Kapazität verfügen, um Ihren Spot-Kapazitätsbedarf zu decken, ohne dass Sie zuerst Spot Instances an diesen Standorten starten müssen.

Die Spot-Platzierungsbewertung eignet sich am besten für Workloads, die hinsichtlich der Instance-Typen und der Region oder Availability Zone, die sie verwenden können, flexibel sein können. Sie müssen lediglich die Spot-Kapazität angeben, die Sie benötigen, Ihre Anforderungen an den Instance-Typ und ob Sie Empfehlungen für Regionen oder Availability Zones wünschen. Im Gegenzug erhalten Sie für jede Region oder Availability Zone eine Punktzahl zwischen 1 und 10, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass Ihre angeforderte Spot-Kapazität an diesem Standort erfolgreich bereitgestellt wird. Ein Ergebnis von 10 zeigt an, dass Ihre Spot-Anforderung sehr wahrscheinlich erfolgreich sein wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei der Bewertung von Spot-Platzierungen um eine point-in-time Empfehlung handelt, da die Kapazität im Laufe der Zeit variieren kann. Sie garantiert nicht die verfügbare Kapazität und sagt auch nicht das Risiko einer Unterbrechung voraus.

Sie können die Spot Placement Score-Funktion in der EC2 Amazon-Konsole oder in einem SDK verwenden. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter Spot-Platzierungsbewertung.

Verwenden Sie EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppen oder EC2 Fleet, um Ihre Gesamtkapazität zu verwalten

Spot ermöglicht es Ihnen, in Bezug auf die Gesamtkapazität zu denken — in Einheiten, die VCPUs, Arbeitsspeicher, Speicher oder Netzwerkdurchsatz beinhalten —, anstatt in Bezug auf einzelne Instanzen zu denken. Auto Scaling Scaling-Gruppen und EC2 Fleet ermöglichen es Ihnen, eine Zielkapazität zu starten und aufrechtzuerhalten und automatisch Ressourcen anzufordern, um alle zu ersetzen, die unterbrochen oder manuell beendet wurden. Wenn Sie eine Auto Scaling Scaling-Gruppe oder eine EC2 Flotte konfigurieren, müssen Sie nur die Instance-Typen und die Zielkapazität auf der Grundlage Ihrer Anwendungsanforderungen angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Auto Scaling Scaling-Gruppen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch und Erstellen Sie eine EC2 Flotte in diesem Benutzerhandbuch.

Nutzen der preis- und kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie

Zuweisungsstrategien in Auto Scaling-Gruppen helfen Ihnen, Ihre Zielkapazität bereitzustellen, ohne manuell nach den Spot-Kapazitätspools mit Reservekapazität suchen zu müssen. Es wird empfohlen, die `price-capacity-optimized`-Strategie zu verwenden, da diese Strategie automatisch Instances aus den am häufigsten verfügbaren Spot-Kapazitätspools bereitstellt, die außerdem den niedrigstmöglichen Preis bieten. Sie können auch die `price-capacity-optimized` Allokationsstrategie in EC2 Fleet nutzen. Da Ihre Spot-Instance-Kapazität aus Pools mit optimaler Kapazität bezogen wird, verringert dies die Möglichkeit, dass Ihre Spot Instances zurückgewonnen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisungsstrategien für mehrere Instance-Typen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch und Wenn Workloads mit hohen Unterbrechungskosten verbunden sind in diesem Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie integrierte AWS Dienste, um Ihre Spot-Instances zu verwalten

Andere AWS Dienste lassen sich in Spot integrieren, um die gesamten Rechenkosten zu senken, ohne dass die einzelnen Instances oder Flotten verwaltet werden müssen. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Lösungen für Ihre jeweiligen Workloads in Betracht zu ziehen: Amazon EMR, Amazon Elastic Container Service AWS Batch, Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon SageMaker AI und Amazon Servers AWS Elastic Beanstalk. GameLift Weitere Informationen zu den Best Practices von Spot mit diesen Services finden Sie auf der Amazon EC2 Spot Instances Workshop-Website.

Was ist die beste Spot-Request-Methode?

Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle, welche API für die Anforderung von Spot Instances verwendet werden soll.

API	Wann sollte dies verwendet werden?	Anwendungsfall	Soll ich diese API verwenden?
CreateAutoScalingGroup	• Sie benötigen mehrere Instances mit einer einzigen Konfiguration oder einer gemischten Konfiguration. • Sie möchten das Lebenszyklusmanagement mit einer konfigurierbaren API automatisieren.	Erstellen Sie eine Auto-Scaling-Gruppe, die den Lebenszyklus Ihrer Instances verwaltet und gleichzeitig die gewünschte Anzahl von Instances beibehält. Unterstützt die horizontale Skalierung (Hinzufügen weiterer Instances) zwischen festgelegten Mindest- und Maximalgrenzen.	Ja
CreateFleet	• Sie benötigen mehrere Instances mit einer einzigen Konfiguration oder einer gemischten Konfiguration. • Sie möchten Ihren Instance-Lebenszyklus selbst verwalten. • Wenn Sie kein Auto Scaling benötigen, empfehlen wir eine	Erstellen Sie eine Flotte von On-Demand-Instances und Spot Instances in einer einzigen Anforderung mit mehreren Startspezifikationen, die sich in Bezug auf Instance-Typ, AMIdie Availability Zone oder Subnetz unterscheiden. Die Spot-Instance-Zuweisungsstrategie ist standardmäßig auf `lowest-price`	Ja – im `instant`-Modus, wenn Sie das Auto Scaling nicht benötigen

API	Wann sollte dies verwendet werden?	Anwendungsfall	Soll ich diese API verwenden?
	Flotte des Typs `instant`.	pro Einheit eingestellt, aber Sie können die Einstellung auf `price-capacity-optimized`, `capacity-optimized` oder `diversified` ändern.	
RunInstances	• Sie verwenden die RunInstances API bereits, um On-Demand-Instances zu starten, und möchten einfach zum Starten von Spot-Instances wechseln, indem Sie einen einzelnen Parameter ändern. • Sie benötigen nicht mehrere Instances mit verschiedenen Instance-Typen.	Starten Sie eine bestimmte Anzahl von Instances mit einem AMI- und einem Instance-Typ.	Nein — weil gemischte Instance-Typen in einer einzigen Anfrage RunInstances nicht zulässig sind

API	Wann sollte dies verwendet werden?	Anwendungsfall	Soll ich diese API verwenden?
RequestSpotFleet	• Wir raten dringend davon ab, die RequestSpotFleet API zu verwenden, da es sich um eine veraltete API handelt, für die keine geplanten Investitionen erforderlich sind. • Wenn Sie den Lebenszyklus Ihrer Instance verwalten möchten, verwenden Sie die CreateFleet API. • Wenn Sie Ihren Instanzlebenszyklus nicht verwalten möchten, verwenden Sie die CreateAutoScalingGroup API.	NICHT VERWENDEN. RequestSpotFleet ist eine veraltete API ohne geplante Investitionen.	Nein

API	Wann sollte dies verwendet werden?	Anwendungsfall	Soll ich diese API verwenden?
RequestSpotInstances	• Wir raten dringend davon ab, die RequestSpotInstances API zu verwenden, da es sich um eine veraltete API handelt, für die keine geplanten Investitionen geplant sind.	NICHT VERWENDEN. RequestSpotInstances ist eine veraltete API ohne geplante Investitionen.	Nein

Funktionsweise von Spot Instances

Um eine Spot-Instance zu starten, erstellen Sie entweder eine Spot-Instance-Anfrage, oder Amazon EC2 erstellt in Ihrem Namen eine Spot-Instance-Anfrage. Die Spot-Instance wird gestartet, wenn die Spot-Instance-Anforderung erfüllt ist.

Sie können eine Spot-Instance mit mehreren verschiedenen Services starten. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon EC2 Spot-Instances. In diesem Benutzerhandbuch beschreiben wir die folgenden Möglichkeiten, eine Spot-Instance zu starten mit EC2:

- Sie können eine Spot-Instance-Anfrage erstellen, indem Sie den Launch-Instance-Assistenten in der EC2 Amazon-Konsole oder den Befehl run-instances verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Spot Instances verwalten.
- Sie können eine EC2 Flotte erstellen, in der Sie die gewünschte Anzahl von Spot-Instances angeben. Amazon EC2 erstellt in Ihrem Namen eine Spot-Instance-Anfrage für jede Spot-Instance, die in der EC2 Flotte angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Flotte.
- Sie können eine Spot-Flotten-Anforderung erstellen, in der Sie die gewünschte Anzahl von Spot Instances angeben. Amazon EC2 erstellt in Ihrem Namen eine Spot-Instance-Anfrage für jede

Spot-Instance, die in der Spot-Flotte-Anfrage angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Spot-Flotte.

Ihre Spot Instance wird gestartet, wenn Kapazität verfügbar ist. Ihre Spot-Instance läuft, bis Sie sie stoppen oder beenden oder bis Amazon sie EC2 unterbricht (bekannt als Spot-Instance-Unterbrechung). Amazon EC2 kann eine Spot-Instance stoppen, beenden oder in den Ruhezustand versetzen, wenn sie unterbrochen wird.

Wenn Sie Spot Instances verwenden, müssen Sie auf Unterbrechungen vorbereitet sein. Amazon EC2 kann Ihre Spot-Instance unterbrechen, wenn die Nachfrage nach Spot-Instances steigt oder wenn das Angebot an Spot-Instances sinkt. Wenn Amazon eine Spot-Instance EC2 unterbricht, wird eine Benachrichtigung zur Unterbrechung der Spot-Instance angezeigt, sodass die Instance zwei Minuten lang gewarnt wird, bevor Amazon sie EC2 unterbricht. Sie können für Spot Instances keinen Beendigungsschutz aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Spot-Instance-Unterbrechungen.

Inhalt

- Zustand von Spot-Instance-Anforderungen
- Starten Sie Spot Instances in einer Startgruppe
- Starten von Spot Instances in einer Availability-Zone-Gruppe
- Starten von Spot Instances in einer VPC
- Instances mit Spitzenlastleistung starten
- Auf Einzel-Tenant-Hardware starten

Zustand von Spot-Instance-Anforderungen

Eine Spot-Instance-Anforderung kann die folgenden Zustände aufweisen:

- `open`: Die Anforderung wartet darauf, erfüllt zu werden.
- `active`: Die Anforderung wurde erfüllt und ist mit einer Spot-Instance verknüpft.
- `failed`: Die Anforderung weist einen oder mehrere fehlerhafte Parameter auf.
- `closed`: Die Spot-Instance wurde unterbrochen oder beendet.
- `disabled`: Sie haben die Spot-Instance gestoppt.
- `cancelled`: Sie haben die Anforderung storniert oder die Anforderung ist abgelaufen.

Die folgende Abbildung stellt die Übergänge zwischen den Anforderungszuständen dar. Beachten Sie, dass die Übergänge vom Anforderungstyp (einmalig oder persistent) abhängen.



Eine einmalige Spot-Instance-Anfrage bleibt aktiv, bis Amazon die Spot-Instance EC2 startet, die Anfrage abläuft oder Sie die Anfrage stornieren. Wenn keine Kapazität verfügbar ist, wird Ihre Spot Instance beendet und die Spot-Instance-Anforderung geschlossen.

Eine persistente Spot-Instance-Anforderung bleibt so lange aktiv, bis sie abläuft oder abgebrochen wird, selbst wenn die Anforderung erfüllt wird. Wenn keine Kapazität verfügbar ist, wird Ihre Spot Instance unterbrochen. Nach einer Unterbrechung Ihrer Instance wird die Spot Instance gestartet, wenn sie angehalten wurde oder wieder aufgenommen, wenn sie sich im Ruhezustand befindet. Sie können eine Spot Instance anhalten und erneut starten, wenn die Kapazität verfügbar ist. Wenn die Spot-Instance beendet wird (unabhängig davon, ob die Spot-Instance gestoppt oder ausgeführt wird), wird die Spot-Instance-Anfrage erneut geöffnet und Amazon EC2 startet eine neue Spot-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Anhalten einer Spot-Instance, Starten einer Spot-Instance und Beenden einer Spot-Instance.

Sie können den Status Ihrer Spot-Instance-Anforderungen sowie den Status der gestarteten Spot Instances über den Status nachverfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Den Status einer Spot-Instance-Anfrage abrufen.

Starten Sie Spot Instances in einer Startgruppe

Geben Sie in Ihrer Spot-Instance-Anfrage eine Startgruppe an, um Amazon EC2 anzuweisen, nur dann eine Reihe von Spot-Instances zu starten, wenn es alle starten kann. Wenn der Spot-Service eine der Instances einer Startgruppe beenden muss, muss er sie alle beenden. Wenn Sie jedoch eine oder mehrere Instances in einer Startgruppe beenden, beendet Amazon die verbleibenden Instances in der Startgruppe EC2 nicht.

Auch wenn diese Option nützlich sein kann, kann sich durch das Hinzufügen dieser Bedingung die Chance verringern, dass Ihre Spot-Instance-Anforderung erfüllt wird, und die Chance erhöhen, dass Ihre Spot Instances beendet werden. Ihre Startgruppe umfasst beispielsweise Instances in mehreren Availability Zones. Wenn die Kapazität in einer dieser Availability Zones abnimmt und nicht mehr verfügbar ist, EC2 beendet Amazon alle Instances für die Startgruppe.

Wenn Sie eine weitere erfolgreiche Spot-Instance-Anforderung erstellen, die dieselbe (vorhandene) Startgruppe wie eine zuvor erfolgreiche Anforderung festlegt, werden die neuen Instances zu der Startgruppe hinzugefügt. Wenn eine Instance in dieser Startgruppe beendet wird, werden folglich alle Instances in der Startgruppe beendet; dies umfasst alle Instances, die durch die erste und zweite Anforderung gestartet wurden.

Starten von Spot Instances in einer Availability-Zone-Gruppe

Geben Sie in Ihrer Spot-Instance-Anfrage eine Availability Zone-Gruppe an, EC2 um Amazon anzuweisen, eine Reihe von Spot-Instances in derselben Availability Zone zu starten. Amazon EC2 muss nicht alle Instances in einer Availability Zone-Gruppe gleichzeitig unterbrechen. Wenn Amazon eine der Instances in einer Availability Zone-Gruppe unterbrechen EC2 muss, laufen die anderen weiter.

Auch wenn diese Option sehr nützlich sein kann, können durch das Hinzufügen dieser Bedingung die Chancen sinken, dass Ihre Spot-Instance-Anforderung erfüllt wird.

Wenn Sie eine Gruppe von Availability Zones angeben, in der Spot-Instance-Anforderung jedoch keine Availability Zone angeben, hängt das Ergebnis vom angegebenen Netzwerk ab.

Standard-VPC

Amazon EC2 verwendet die Availability Zone für das angegebene Subnetz. Wenn Sie kein Subnetz angeben, wählt es eine Availability Zone und sein Standard-Subnetz aus – dies ist jedoch nicht unbedingt die günstigste Zone. Wenn Sie das Standard-Subnetz für eine Availability Zone gelöscht haben, müssen Sie ein anderes Subnetz angeben.

Nicht standardmäßige VPC

Amazon EC2 verwendet die Availability Zone für das angegebene Subnetz.

Starten von Spot Instances in einer VPC

Sie geben ein Subnetz für Ihre Spot Instances genau so an, wie Sie ein Subnetz für Ihre On-Demand-Instances angeben.

- [Standard-VPC] Wenn Ihre Spot-Instance in einer bestimmten kostengünstigen Availability Zone gestartet werden soll, müssen Sie das entsprechende Subnetz in Ihrer Spot-Instance-Anforderung angeben. Wenn Sie kein Subnetz angeben, EC2 wählt Amazon eines für Sie aus, und die Availability Zone für dieses Subnetz hat möglicherweise nicht den niedrigsten Spot-Preis.
- [Nicht standardmäßige VPC] Sie müssen das Subnetz für Ihre Spot-Instance angeben.

Instances mit Spitzenlastleistung starten

Bei den T-Instance-Typen handelt es sich um Instances mit Spitzenleistung. Wenn Sie Ihre Spot Instances mit einem Burstable-Performance-Instance-Typ starten, und wenn Sie planen, Ihre Spot

Instances mit Spitzenlastleistung sofort und für eine kurze Dauer zu verwenden, ohne Leerlaufzeit für die Anrechnung von CPU-Guthaben, empfiehlt sich, diese im Standardmodus zu starten, um höhere Kosten zu vermeiden. Wenn Sie die Spot Instances mit Spitzenlastleistung im Unlimited mode (Unbegrenzten Modus) starten und die Spitzenlastleistung der CPU sofort nutzen, geben Sie überschüssiges Guthaben für Spitzen aus. Wenn Sie die Instance für eine kurze Zeit nutzen, hat die Instance keine Zeit, CPU-Guthaben zu sammeln, um das überschüssige Guthaben zu bezahlen. Das überschüssige Guthaben wir beim Beenden der Instance abgerechnet.

Der unbegrenzte Modus für Spot Instances mit Spitzenlastleistung ist nur dann geeignet, wenn die Instance lange genug läuft, um CPU-Guthaben für Spitzen zu erhalten. Andernfalls macht das Bezahlen für überzähliges Guthaben die Spot Instances mit Spitzenlastleistung teurer als die Verwendung anderer Instances. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung des unbegrenzten Modus im Vergleich zu einer festen CPU.

T2-Instances erhalten bei Konfiguration im Standardmodus Startguthaben. T2-Instances sind die einzigen Instances mit Spitzenleistung, die Startguthaben erhalten. Startguthaben sollen eine produktive erste Starterfahrung für T2-Instances bieten, indem sie ausreichende Rechenressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die Instance zu konfigurieren. Wiederholte Starts von T2-Instances, um neue Startguthaben zu erhalten, sind nicht zulässig. Wenn Sie dauerhaft eine CPU benötigen, können Sie Guthaben verdienen (durch Leerlauf über einen gewissen Zeitraum), Unbegrenzten Modus für T2 Spot Instances verwenden oder einen Instance-Typ mit dedizierter CPU verwenden.

Auf Einzel-Tenant-Hardware starten

Spot-Instances können auf Single-Tenant-Hardware ausgeführt werden. Dedizierte Spot-Instances sind physisch von Instances isoliert, die zu anderen AWS Konten gehören. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances Amazon EC2 Dedicated Instances.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Dedicated-Spot-Instance auszuführen:

- Geben Sie beim Erstellen der Spot-Instance-Anforderung eine `dedicated`-Tenancy an. Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Spot Instances verwalten.
- Fordern Sie eine Spot-Instance in einer VPC mit einer `dedicated`-Instance-Tenancy an. Weitere Informationen finden Sie unter Dedicated Instances in eine VPC mit Standard-Tenancy starten. Sie können keine Spot Instance mit der Tenancy `default` anfordern, wenn Sie diese in einer VPC mit Instance-Tenancy von `dedicated` anfordern.

Alle Instance-Familien unterstützen Dedicated Spot Instances außer T-Instances. Für jede unterstützte Instance-Familie unterstützt nur die größte Instance-Größe oder Metallgröße Dedicated Spot Instances.

Preisverlauf für Spot-Instances anzeigen

Die Spot-Instance-Preise werden von Amazon festgelegt EC2 und je nach langfristigen Trends bei Angebot und Nachfrage nach Spot-Instance-Kapazität schrittweise angepasst.

Wenn Ihre Spot-Anforderung erfüllt ist, starten Ihre Spot Instances zum aktuellen Spot-Preis, der den On-Demand-Preis nicht übersteigt. Sie können den Spot-Preisverlauf für die letzten 90 Tage gefiltert nach Instance-Typ, Betriebssystem und Availability Zone anzeigen.

Die aktuellen Spot-Instance-Preise finden Sie unter Amazon EC2 Spot-Instance-Preise.

Console

Um den Spot-Preisverlauf einzusehen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Pricing History (Preisverlauf) aus.
4. Vergleichen Sie für Graph (Diagramm) den Preisverlauf nach Availability Zones oder nach Instance-Typen.
   - Wenn Sie Availability Zones auswählen, wählen Sie anschließend Instance type (Instance-Typ), Betriebssystem (Platform) und Date range (Datumsbereich) aus, für die Sie den Preisverlauf anzeigen möchten.
   - Wenn Sie Instance Types (Instance-Typen) auswählen, wählen Sie anschließend bis zu fünf Instance type(s) (Instance-Typ(en)), Availability Zone, Betriebssystem (Platform) und Date range (Datumsbereich) aus, für die Sie den Preisverlauf anzeigen möchten.

   Der folgende Screenshot zeigt einen Preisvergleich für verschiedene Instance-Typen.



5. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um die Preise zu bestimmten Zeiten im ausgewählten Datumsbereich anzuzeigen. Die Preise werden in den Informationsblöcken über dem Diagramm angezeigt. Der in der obersten Reihe angezeigte Preis zeigt den Preis an einem bestimmten Datum an. Der in der zweiten Zeile angezeigte Preis zeigt den Durchschnittspreis für den ausgewählten Datumsbereich.
6. Um den Preis pro vCPU anzuzeigen, schalten Sie Normalisierte Preise anzeigen ein. Um den Preis für den Instance-Typ anzuzeigen, deaktivieren Sie Normalisierte Preise anzeigen.

AWS CLI

Um den Spot-Preisverlauf einzusehen

Verwenden Sie den folgenden describe-spot-price-history-Befehl.

```
aws ec2 describe-spot-price-history \
    --instance-types c6i.xlarge \
    --product-descriptions "Linux/UNIX" \
    --start-time 2025-04-01T00:00:00 \
    --end-time 2025-04-02T00:00:0
```

PowerShell

Um den Spot-Preisverlauf einzusehen

Verwenden Sie das Get-EC2SpotPriceHistoryCmdlet.

```
Get-EC2SpotPriceHistory `
    -InstanceType c6i.xlarge `
    -ProductDescription "Linux/UNIX" `
    -UtcStartTime 2025-04-01T00:00:00 `
    -UtcEndTime 2025-04-02T00:00:0
```

Einsparungen durch den Spot-Instances-Einkauf

Sie können die Nutzungs- und Einsparinformationen für Spot Instances auf Flottenebene oder für alle laufenden Spot Instances anzeigen. Auf der Ebene der einzelnen Flotten umfassen die Nutzungs- und Einsparungsinformationen alle Instances, die von der Flotte gestartet und beendet werden. Sie können diese Informationen aus der letzten Stunde oder den letzten drei Tagen anzeigen.

Der folgende Screenshot aus dem Abschnitt Einsparungen zeigt die Spot-Nutzungs- und Einsparungsinformationen für eine Spot-Flotte.



Sie können die folgenden Nutzungs- und Einsparungsinformationen anzeigen:

- Spot Instances: Die Anzahl der Spot Instances, die von der Spot-Flotte gestartet und beendet wurden. Wenn Sie die Einsparungsübersicht anzeigen, stellt die Zahl alle Ihre laufenden Spot Instances dar.

- vCPU-hours (vCPU-Stunden) – Die Anzahl der vCPU-Stunden, die über alle Spot Instances für den ausgewählten Zeitraum hinweg verbraucht werden.
- Mem(GiB)-hours (Mem(GiB)-Stunden) – Die Anzahl der GiB-Stunden, die über alle Spot Instances für den ausgewählten Zeitraum hinweg verbraucht werden.
- On-Demand total (On-Demand gesamt) – Der Gesamtbetrag, den Sie für den ausgewählten Zeitraum bezahlt hätten, wenn Sie diese Instances mit On-Demand-Instances gestartet hätten.
- Spot total (Spot gesamt) – Der zu zahlende Gesamtbetrag für den gewählten Zeitraum.
- Savings (Einsparungen) – Der Prozentsatz, den Sie sparen, indem Sie den On-Demand-Preis nicht zahlen.
- Durchschnittliche Kosten pro vCPU-Stunde — Die durchschnittlichen stündlichen Kosten für die Nutzung von v CPUs für alle Spot-Instances im ausgewählten Zeitraum, berechnet wie folgt: Durchschnittliche Kosten pro vCPU-Stunde = Spot-Gesamt/vCPU-Stunden.
- Durchschnittliche Kosten pro Mem-Stunde (GiB) — Die durchschnittlichen stündlichen Kosten für die GiBs Nutzung aller Spot-Instances für den ausgewählten Zeitraum, berechnet wie folgt: Durchschnittliche Kosten pro Mem-Stunde (GiB) = Spot-Gesamtwert/Mem (GiB) -Stunden.
- Details-Tabelle: Die verschiedenen Instance-Typen (die Anzahl der Instances pro Instance-Typ steht in Klammern), die die Spot-Flotte bilden. Wenn Sie die Einsparungsübersicht anzeigen, umfassen diese Ihre gesamten laufenden Spot Instances.

Sparinformationen können nur über die EC2 Amazon-Konsole eingesehen werden.

Um die Sparinformationen für eine Spot-Flotte einzusehen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie die ID einer Spot-Flotten-Anfrage aus und scrollen Sie zum Abschnitt Einsparungen.

   Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen neben der Spot-Flotten-Anforderungs-ID und wählen Sie die Registerkarte Einsparungen.
4. Standardmäßig werden auf der Seite Nutzungs- und Einsparungsinformationen für die letzten drei Tage angezeigt. Sie können last hour (letzte Stunde) oder last three days (letzten drei Tage) auswählen. Für Spot-Flotten, die vor weniger als einer Stunde gestartet wurden, zeigt die Seite die geschätzten Einsparungen für diese Stunde an.

Um die Sparinformationen für alle laufenden Spot-Instances anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Savings Summary (Einsparungsübersicht) aus.

Erstellt eine Spot-Instance-Anforderung

Um Spot Instances zu verwenden, erstellen Sie eine Spot-Instance-Anforderung, die die gewünschte Anzahl von Instances, den Instance-Typ und die Availability Zone enthält. Wenn Kapazität verfügbar ist, EC2 erfüllt Amazon Ihre Anfrage sofort. Andernfalls EC2 wartet Amazon, bis Ihre Anfrage erfüllt werden kann oder bis Sie die Anfrage stornieren.

Sie können den Launch-Instance-Assistenten in der EC2 Amazon-Konsole oder den Befehl run-instances verwenden, um eine Spot-Instance genauso anzufordern, wie Sie eine On-Demand-Instance starten können. Diese Methode wird nur aus folgenden Gründen empfohlen:

- Sie verwenden bereits den Launch Instance Wizard oder den run-instances-Befehl, um On-Demand-Instances zu launchen, und Sie möchten einfach zum Launchen von Spot Instances wechseln, indem Sie einen einzelnen Parameter ändern.
- Sie benötigen nicht mehrere Instances mit verschiedenen Instance-Typen.

Diese Methode wird im Allgemeinen nicht zum Launchen von Spot Instances empfohlen, da Sie nicht mehrere Instance-Typen angeben können und Spot Instances und On-Demand-Instances nicht in derselben Anforderung launchen können. Für die bevorzugten Methoden zum Starten von Spot Instances, darunter das Starten einer Flotte einschließlich Spot Instances und On-Demand-Instances mit mehreren Instance-Typen finden Sie unter Was ist die beste Spot-Request-Methode?

Wenn Sie mehrere Spot-Instances gleichzeitig anfordern, EC2 erstellt Amazon separate Spot-Instance-Anfragen, sodass Sie den Status jeder Anfrage separat verfolgen können. Weitere Informationen zum Nachverfolgen von Spot-Instance-Anforderungen finden Sie unter Den Status einer Spot-Instance-Anfrage abrufen.

Console

Um eine Spot-Instance-Anfrage zu erstellen

Die Schritte 1 bis 9 sind die gleichen Schritte, die Sie zum Launchen einer On-Demand-Instance verwenden würden. In Schritt 10 konfigurieren Sie die Spot-Instance-Anforderung.

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm eine Region aus.
3. Wählen Sie im Dashboard der EC2 Amazon-Konsole die Option Launch instance aus.
4. (Optional) Unter Name and Tags (Name und Tags) können Sie Ihre Instance benennen und die Spot-Instance-Anforderung, die Instance, die Volumes und die elastischen Grafiken markieren. Informationen zu Tags siehe Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.

   a. Geben Sie unter Name einen beschreibenden Namen für Ihre Instance ein.

      Der Instance-Name ist ein Tag, wobei der Schlüssel Name ist und es sich bei dem Wert um den von Ihnen angegebenen Namen handelt. Wenn Sie keinen Namen angeben, kann die Instance anhand der ID identifiziert werden, die beim Starten der Instance automatisch generiert wird.

   b. Um die Spot-Instance-Anforderung, die Instance, die Volumes und die elastischen Grafiken zu markieren, wählen Sie Add additional tags (Zusätzliche Tags hinzufügen) aus. Klicken Sie auf Tag hinzufügen, geben Sie dann einen Schlüssel und einen Wert ein und wählen Sie den Ressourcentyp aus, den Sie markieren möchten. Wählen Sie für jedes weitere Tag Add another Tag (Weiteres Tag hinzufügen) aus.
5. Wählen Sie unter Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)) das Betriebssystem (OS) für Ihre Instance aus und wählen Sie dann eine AMI aus. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image).
6. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) den Instance-Typ aus, der Ihren Anforderungen für die Hardware-Konfiguration und Größe Ihrer Instance entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Typ.
7. Wählen Sie unter Key pair (login) (Schlüsselpaar (Login) ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder wählen Sie Create new key pair (Neues Schlüsselpaar erstellen), um ein neues zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Schlüsselpaare und EC2 Amazon-Instances.

> **Important**
>
> Wenn Sie die Option Proceed without key pair (Not recommended) (Ohne Schlüsselpaar fortfahren (Nicht empfohlen)) auswählen, können Sie keine Verbindung zur Instance herstellen, es sei denn, Sie wählen ein AMI aus, das entsprechend konfiguriert ist, um Benutzern eine andere Anmeldemöglichkeit zu erlauben.

8. Verwenden Sie unter Network settings (Netzwerkeinstellungen) die Standardeinstellungen oder wählen Sie Edit (Bearbeiten), um die Netzwerkeinstellungen nach Bedarf zu konfigurieren.

   Sicherheitsgruppen sind Teil der Netzwerkeinstellungen und definieren Firewall-Regeln für Ihre Instance. Diese Regeln legen fest, welcher eingehende Netzwerkverkehr an Ihre Instance übertragen wird.

   Weitere Informationen finden Sie unter Network settings (Netzwerkeinstellungen).

9. Die von Ihnen ausgewählte AMI beinhaltet ein oder mehrere Speicher-Volumes, einschließlich eines Root-Gerät-Volumes. Unter Configure Storage (Speicher konfigurieren) können Sie zusätzliche Volumes angeben, die der Instance angefügt werden, indem Sie Add New Volume (Neues Volume hinzufügen) auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Speicher konfigurieren.

10. Unter Advanced details (Erweiterte Details) konfigurieren Sie die Spot-Instance-Anforderung wie folgt:

    a. Wählen Sie Unter Kaufoption das Kontrollkästchen Spot Instances anfordern.

    b. Sie können entweder die Standardkonfiguration für die Spot-Instance-Anforderung beibehalten oder Customize (Anpassen) rechts auswählen, um benutzerdefinierte Einstellungen für Ihre Spot-Instance-Anfrage festzulegen.

       Wenn Sie Customize (Anpassen) wählen, werden die folgenden Felder angezeigt.

       i. Maximum price (Maximaler Preis): Sie können Spot Instances zum Spot-Preis anfordern, der auf den On-Demand-Preis begrenzt ist oder den Höchstbetrag angeben, den Sie zu zahlen bereit sind.

> **Warning**
>
> Wenn Sie einen Höchstpreis angeben, werden Ihre Instances häufiger unterbrochen, als wenn Sie No maximum price (Kein Höchstpreis) auswählen.
> Wenn Sie einen Höchstpreis angeben, muss dieser mehr als 0,001 USD betragen. Wenn Sie einen Wert unter 0,001 USD angeben, schlägt der Start fehl.

- No maximum price (Kein maximaler Preis): Ihre Spot Instance wird zum aktuellen Spot-Preis gestartet. Der Preis wird niemals den On-Demand-Preis überschreiten. (Empfohlen)
- Set your maximum price (per instance/hour) (Festlegen Ihres Höchstpreises (pro Instance/Stunde)): Sie können den Höchstbetrag angeben, den Sie zahlen möchten.
  - Wenn Sie einen Höchstpreis angeben, der unter dem aktuellen Spot-Preis liegt, wird Ihre Spot Instance nicht gestartet.
  - Wenn Sie einen Höchstpreis angeben, der über dem aktuellen Spot-Preis liegt, wird Ihre Spot Instance zum aktuellen Spot-Preis gelauncht und berechnet. Wenn Ihre Spot-Instance läuft und der Spot-Preis über Ihren Höchstpreis steigt, EC2 unterbricht Amazon Ihre Spot-Instance.
  - Unabhängig vom Höchstpreis, den Sie angeben, wird Ihnen immer der aktuelle Spot-Preis in Rechnung gestellt.

  Informationen zu den Entwicklungen der Spot-Preise finden Sie unter Preisverlauf für Spot-Instances anzeigen.

ii. Request type (Typ der Anforderung): Der von Ihnen gewählte Spot-Instance-Anforderungstyp bestimmt, was passiert, wenn Ihre Spot Instance unterbrochen wird.

- Einmalig: Amazon EC2 stellt eine einmalige Anfrage für Ihre Spot-Instance. Wenn Ihre Spot Instance unterbrochen wird, wird die Anforderung nicht erneut gesendet.

- Dauerhafte Anfrage: Amazon EC2 stellt eine permanente Anfrage für Ihre Spot-Instance. Wenn Ihre Spot Instance unterbrochen wird, wird sie erneut übermittelt, um die unterbrochene Spot Instance aufzufüllen.

Wenn Sie keinen Wert angeben, handelt es sich standardmäßig um eine einmalige Anforderung.

iii. Valid to (Gültig bis): Das Ablaufdatum einer persistenten Spot-Instance-Anforderung.

Dieses Feld wird für einmalige Anforderungen nicht unterstützt. Eine one-time-Anfrage bleibt so lange aktiv, bis alle Instances startet, die Anfrage abläuft oder Sie die Anfrage abbrechen.

- No request expiry date (Kein Ablaufdatum der Anforderung): Die Anforderung bleibt so lange aktiv, bis Sie sie abbrechen.
- Set your request expiry date (Festlegen eines Ablaufdatums für die Anforderung): Die dauerhafte Anforderung bleibt bis zu dem von Ihnen angegebenen Datum oder bis zum Abbruch aktiv.

iv. Interruption behavior (Verhalten bei Unterbrechungen): Das von Ihnen gewählte Verhalten bestimmt, was passiert, wenn eine Spot Instance unterbrochen wird.

- Gültige Werte für persistente Anforderungen sind Stop (Anhalten) und Hibernate (Ruhezustand). Wenn eine Instance angehalten wird, fallen Gebühren für EBS-Volume-Speicher an.

> **Note**
>
> Spot Instances nutzen jetzt die gleiche Ruhezustandsfunktion wie On-Demand-Instances. Um den Ruhezustand zu aktivieren, können Sie entweder hier Ruhezustand auswählen oder Aktivieren aus dem Feld Stopp – Ruhezustand auswählen, das weiter unten im Launch Instance Wizard angezeigt wird. Informationen zu den Voraussetzungen für den Ruhezustand finden Sie unter EC2 Voraussetzungen für den Ruhezustand der Instance.

- Für einmalige Anforderungen ist nur Terminate (Beenden) gültig.

Wenn Sie keinen Wert angeben, ist der Standard Terminate (Beenden), was für eine dauerhafte Spot-Instance-Anforderung nicht gültig ist. Wenn Sie den Standardwert beibehalten und versuchen, eine dauerhafte Spot-Instance-Anfrage zu starten, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter Verhalten von Spot-Instance-Unterbrechungen.

11. Geben Sie im Bereich Summary (Zusammenfassung) für Number of Instances (Anzahl der Instances) die Anzahl der Instances ein, die gelauncht werden sollen.

> **Note**
>
> Amazon EC2 erstellt für jede Spot-Instance eine separate Anfrage.

12. Überprüfen Sie im Übersichts-Bereich die Details Ihrer Instance und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Nachdem Sie Ihre Spot-Instance-Anforderung übermittelt haben, können Sie die Parameter der Anforderung nicht mehr ändern. Sie können direkt zu einem Abschnitt im Launch Instance Wizard navigieren, indem Sie den entsprechenden Link im Übersichts-Bereich auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht.
13. Wenn Sie bereit sind, Ihre Instance zu starten, wählen Sie Instance starten aus.

    Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

AWS CLI

So erstellen Sie eine Spot-Instance-Anforderung mit run-instances

Verwenden Sie den Befehl run-instances und geben Sie die Spot-Instance-Optionen im `--instance-market-options` Parameter wie folgt an.

```
--instance-market-options file://spot-options.json
```

Im Folgenden finden Sie die Datenstruktur, die in der JSON-Datei angegeben werden muss. Sie können auch `ValidUntil` und `InstanceInterruptionBehavior` angeben. Wenn Sie kein Feld in der Datenstruktur angeben, wird der Standardwert verwendet.

Das folgende Beispiel erstellt eine `persistent`-Anforderung.

```
{
  "MarketType": "spot",
  "SpotOptions": {
    "SpotInstanceType": "persistent"
  }
}
```

Um eine Spot-Instance-Anfrage zu erstellen, verwenden Sie request-spot-instances

> **Note**
>
> Wir raten dringend davon ab, den request-spot-instancesBefehl zum Anfordern einer Spot-Instance zu verwenden, da es sich um eine veraltete API handelt, für die keine geplanten Investitionen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die beste Spot-Request-Methode?.

Verwenden Sie den request-spot-instancesBefehl, um eine einmalige Anfrage zu erstellen.

```
aws ec2 request-spot-instances \
    --instance-count 5 \
    --type "one-time" \
    --launch-specification file://specification.json
```

Verwenden Sie den request-spot-instancesBefehl, um eine persistente Anfrage zu erstellen.

```
aws ec2 request-spot-instances \
    --instance-count 5 \
    --type "persistent" \
    --launch-specification file://specification.json
```

Beispiel-Startkonfigurationsdateien, die mit diesen Befehlen verwendet werden können, finden Sie unter Beispiel-Startspezifikationen für Spot-Instance-Anforderung. Wenn Sie eine Startspezifikationsdatei von der Spot-Requests-Konsole herunterladen, müssen Sie stattdessen den request-spot-fleetBefehl verwenden (die Spot-Requests-Konsole spezifiziert eine Spot-Instance-Anfrage mithilfe einer Spot-Flotte).

PowerShell

Um eine Spot-Instance-Anfrage zu erstellen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet und geben Sie die Spot-Instance-Optionen mithilfe des `-InstanceMarketOption` Parameters an.

```
-InstanceMarketOptions $marketOptions
```

Erstellen Sie die Datenstruktur für die Spot-Instance-Optionen wie folgt.

```
$spotOptions = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotMarketOptions
$spotOptions.SpotInstanceType="persistent"
$marketOptions = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceMarketOptionsRequest
$marketOptions.MarketType = "spot"
$marketOptions.SpotOptions = $spotOptions
```

Beispiel-Startspezifikationen für Spot-Instance-Anforderung

Die folgenden Beispiele zeigen Startkonfigurationen, die Sie zusammen mit dem request-spot-instancesBefehl verwenden können, um eine Spot-Instance-Anfrage zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Spot Instances verwalten.

> **Important**
>
> Wir raten dringend davon ab, den request-spot-instancesBefehl zum Anfordern einer Spot-Instance zu verwenden, da es sich um eine veraltete API handelt, für die keine geplanten Investitionen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die beste Spot-Request-Methode?.

Beispiele

- Beispiel 1: Spot Instances starten
- Beispiel 2: Starten von Spot Instances in der angegebenen Availability Zone
- Beispiel 3: Starten von Spot Instances im angegebenen Subnetz
- Beispiel 4: Starten einer Dedicated-Spot-Instance

Beispiel 1: Spot Instances starten

Das folgende Beispiel enthält keine Availability Zone oder ein Subnetz. Amazon EC2 wählt eine Availability Zone für Sie aus. Amazon EC2 startet die Instances im Standardsubnetz der ausgewählten Availability Zone.

```
{
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
  "InstanceType": "m5.medium",
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Beispiel 2: Starten von Spot Instances in der angegebenen Availability Zone

Das folgende Beispiel enthält eine Availability Zone. Amazon EC2 startet die Instances im Standardsubnetz der angegebenen Availability Zone.

```
{
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
  "InstanceType": "m5.medium",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
  },
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Beispiel 3: Starten von Spot Instances im angegebenen Subnetz

Das folgende Beispiel enthält ein Subnetz. Amazon EC2 startet die Instances im angegebenen Subnetz. Wenn es sich bei der VPC nicht um eine Standard-VPC handelt, erhält die Instance standardmäßig keine öffentliche IPv4 Adresse.

```
{
```

```
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
  "InstanceType": "m5.medium",
  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Um einer Instance in einer nicht standardmäßigen VPC eine öffentliche IPv4 Adresse zuzuweisen, geben Sie das `AssociatePublicIpAddress` Feld wie im folgenden Beispiel gezeigt an. Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle angeben, müssen Sie die Subnetz-ID und die Sicherheitsgruppen-ID über die Netzwerkschnittstelle angeben, anstatt die Felder `SubnetId` und `SecurityGroupIds` aus dem vorherigen Codeblock zu verwenden.

```
{
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "InstanceType": "m5.medium",
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "DeviceIndex": 0,
      "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
      "Groups": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
      "AssociatePublicIpAddress": true
    }
  ],
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

Beispiel 4: Starten einer Dedicated-Spot-Instance

Im folgenden Beispiel wird eine Spot-Instance mit der Tenancy `dedicated` angefordert. Eine Dedicated-Spot-Instance muss in einer VPC gestartet werden.

```
{
  "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d5e6f7g8h9" ],
  "InstanceType": "c5.8xlarge",
```

```
  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
  "Placement": {
    "Tenancy": "dedicated"
  }
}
```

Den Status einer Spot-Instance-Anfrage abrufen

Verwenden Sie den von Amazon bereitgestellten Anforderungsstatus, damit Sie Ihre Spot-Instance-Anfragen verfolgen und Ihre Nutzung von Spot-Instances planen können EC2. Durch den Anforderungsstatus erfahren Sie beispielsweise den Grund dafür, warum Ihre Spot-Anforderung noch nicht erfüllt wurde oder der Anforderungsstatus listet die Bedingungen auf, die verhindern, dass Ihre Spot-Anforderung erfüllt wird.

In jedem Schritt des Prozesses, der auch als Lebenszyklus der Spot-Anforderung bezeichnet wird, legen spezifische Ereignisse sukzessive Anforderungsstatus fest.

In der folgenden Abbildung ist die Arbeitsweise von Spot-Instance-Anforderungen dargestellt. Beachten Sie, dass der Anforderungstyp (einmalig oder dauerhaft) bestimmt, ob die Anfrage erneut geöffnet wird, wenn Amazon eine Spot-Instance EC2 unterbricht oder wenn Sie eine Spot-Instance beenden. Wenn die Anforderung persistent ist, wird sie nach der Unterbrechung Ihrer Spot-Instance erneut geöffnet. Wenn die Anforderung persistent ist und Sie die Spot-Instance anhalten, wird die Anforderung erst geöffnet, nachdem Sie die Spot-Instance gestartet haben.



Inhalt

- Anfordern von Anforderungsstatusinformationen
- Statuscodes für Spotanforderungen
- EC2 Ereignis zur Erfüllung von Spot-Instance-Anfragen
- Statusänderungen für eine Spot-Anforderung

Anfordern von Anforderungsstatusinformationen

Sie können Statusinformationen für Ihre Spot-Instance-Anfrage abrufen.

Console

Um Informationen zum Anforderungsstatus zu erhalten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Spot-Anforderungen und wählen Sie die Spot-Anforderung aus.

3. Um den Status zu überprüfen, aktivieren Sie auf der Registerkarte Beschreibung das Feld Status.

AWS CLI

Um Informationen zum Anforderungsstatus zu erhalten

Verwenden Sie den folgenden describe-spot-instance-requests-Befehl.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests --spot-instance-request-
ids sir-0e54a519c9EXAMPLE
```

PowerShell

Um Informationen zum Anforderungsstatus abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2SpotInstanceRequestCmdlet.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-0e54a519c9EXAMPLE
```

Statuscodes für Spotanforderungen

Spot-Anforderungsstatusinformationen bestehen aus einem Statuscode, der Aktualisierungszeit und einer Statusmeldung. Gemeinsam helfen Ihnen diese Informationen, die Disposition Ihrer Spot-Anforderung zu ermitteln.

Im Folgenden finden Sie die möglichen Spot-Anforderungsstatuscodes:

`az-group-constraint`

Amazon EC2 kann nicht alle von Ihnen angeforderten Instances in derselben Availability Zone starten.

`bad-parameters`

Ein oder mehrere Parameter für Ihre Spot-Anforderung sind nicht gültig (beispielsweise existiert die angegebene AMI nicht). Die Statusmeldung gibt an, welcher Parameter nicht gültig ist.

`canceled-before-fulfillment`

Der Benutzer hat die Spot-Anforderung abgebrochen, bevor sie erfüllt wurde.

`capacity-not-available`

Es ist nicht genügend Kapazität für die angeforderten Instances vorhanden.

`constraint-not-fulfillable`

Die Spot-Anforderung kann nicht erfüllt werden, da eine oder mehrere Bedingungen nicht gültig sind (beispielsweise ist die Availability Zone nicht vorhanden). Die Statusmeldung gibt an, welche Bedingung nicht gültig ist.

`fulfilled`

Die Spot-Anfrage ist`active`, und Amazon EC2 startet Ihre Spot-Instances.

`instance-stopped-by-price`

Ihre Instance wurde beendet, da der Spot-Preis Ihren Höchstpreis überschritten hat.

`instance-stopped-by-user`

Ihre Instance wurde angehalten, weil ein Benutzer die Instance angehalten oder den Befehl „shutdown“ von der Instance ausgeführt hat.

`instance-stopped-no-capacity`

Ihre Instance wurde aufgrund von EC2 Kapazitätsmanagementanforderungen gestoppt.

`instance-terminated-by-price`

Ihre Instance wurde beendet, da der Spot-Preis Ihren Höchstpreis überschritten hat. Wenn Ihre Anforderung persistent ist, wird der Prozess neu gestartet, sodass die Evaluierung Ihrer Anforderung noch aussteht.

`instance-terminated-by-schedule`

Ihre Spot-Instance wurde am Ende ihrer geplanten Dauer beendet.

`instance-terminated-by-service`

Ihre Instance wurde in einem angehaltenen Zustand beendet.

`instance-terminated-by-user` oder `spot-instance-terminated-by-user`

Sie haben eine Spot-Instance beendet, die bereits erfüllt wurde, deshalb lautet der Anforderungsstatus `closed` (außer bei einer persistenten Anforderung) und der Instance-Status `terminated`.

`instance-terminated-launch-group-constraint`

Eine oder mehrere Instances in Ihrer Startgruppe wurde beendet, sodass die Bedingung für die Startgruppe nicht mehr erfüllt wird.

`instance-terminated-no-capacity`

Ihre Instance wurde aufgrund von standardmäßigen Kapazitätsverwaltungsprozessen beendet.

`launch-group-constraint`

Amazon EC2 kann nicht alle Instances, die Sie angefordert haben, gleichzeitig starten. Alle Instances in einer Startgruppe werden zusammen gestartet und beendet.

`limit-exceeded`

Das Limit für die Anzahl an EBS-Volumes oder der Volume-Gesamtspeicher wurde überschritten. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für Amazon EBS im Benutzerhandbuch für Amazon EBS.

`marked-for-stop`

Die Spot-Instance wird zum Stoppen markiert.

`marked-for-termination`

Die Spot-Instance wird für das Beenden markiert.

`not-scheduled-yet`

Die Spot-Anfrage wird erst zum geplanten Termin ausgewertet.

`pending-evaluation`

Nachdem Sie eine Spot-Instance-Anforderung erstellt haben, wird diese in den Status `pending-evaluation` versetzt, während das System die Parameter Ihrer Anforderung evaluiert.

`pending-fulfillment`

Amazon EC2 versucht, Ihre Spot-Instances bereitzustellen.

`placement-group-constraint`

Die Spot-Anforderung kann noch nicht erfüllt werden, da eine Spot-Instance zu diesem Zeitpunkt nicht der Platzierungsgruppe hinzugefügt werden kann.

`price-too-low`

Die Anforderung kann noch nicht erfüllt werden, da der Höchstpreis den Spot-Preis unterschreitet. In diesem Fall wird keine Instance gestartet und Ihre Anforderung verbleibt im Status `open`.

`request-canceled-and-instance-running`

Sie haben die Spot-Anforderung abgebrochen, die Spot Instances werden jedoch weiterhin ausgeführt. Die Anforderung weist den Status `cancelled`, die Instances jedoch den Status `running` auf.

`schedule-expired`

Die Spot-Anforderung ist abgelaufen, da sie vor dem angegebenen Datum nicht erfüllt wurde.

`system-error`

Es ist ein unerwarteter Systemfehler aufgetreten. Wenn es sich um ein wiederkehrendes Problem handelt, wenden Sie sich bitte an uns, AWS -Support um Unterstützung zu erhalten.

EC2 Ereignis zur Erfüllung von Spot-Instance-Anfragen

Wenn eine Spot-Instance-Anfrage erfüllt ist, EC2 sendet Amazon ein EC2 Spot-Instance-Request-Erfüllungsereignis an Amazon EventBridge. Sie können eine Regel erstellen, um bei diesem Ereignis jeweils eine Aktion auszuführen, wie z. B. das Aufrufen einer Lambda-Funktion oder das Benachrichtigen eines Amazon-SNS-Themas.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "01234567-1234-0123-1234-012345678901",
    "detail-type": "EC2 Spot Instance Request Fulfillment",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "123456789012",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-2",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"],
    "detail": {
        "spot-instance-request-id": "sir-0e54a519c9EXAMPLE",
        "instance-id": "i-1234567890abcdef0"
    }
}
```

Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Statusänderungen für eine Spot-Anforderung

Das folgende Diagramm zeigt die Pfade, denen Ihre Spot-Anfrage während ihres Lebenszyklus folgen kann, von der Übermittlung bis zur Beendigung. Die einzelnen Schritte werden durch Knoten dargestellt und der Statuscode für die einzelnen Knoten beschreibt den Status der Spot-Anfrage und der Spot-Instance.



Evaluierung ausstehend

Sobald Sie eine Spot-Instance-Anforderung erstellen, wird diese in den Status `pending-evaluation` versetzt – allerdings nur, wenn keine ungültigen Anforderungsparameter vorliegen (`bad-parameters`).

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`pending-evaluation`	`open`	Nicht zutreffend
`bad-parameters`	`closed`	Nicht zutreffend

Wartestatus

Wenn eine oder mehrere Anforderungsbedingungen gültig sind, jedoch noch nicht erfüllt werden können oder wenn nicht genügend Kapazität vorhanden ist, geht die Anforderung in einem Wartestatus über, bis die Bedingungen erfüllt werden. Die Anforderungsoptionen wirken sich auf die Wahrscheinlichkeit aus, dass die Anforderung erfüllt wird. Wenn beispielsweise keine Kapazität vorhanden ist, bleibt Ihre Anforderung so lange im Wartestatus, bis Kapazität verfügbar ist. Wenn Sie eine Gruppe von Availability Zones angeben, bleibt die Anforderung so lange im Wartestatus, bis die Bedingung der Availability Zone erfüllt wird.

Im Falle eines Ausfalls einer der Availability Zones besteht die Möglichkeit, dass die freie EC2 Kapazität, die für Spot-Instance-Anfragen in anderen Availability Zones verfügbar ist, beeinträchtigt wird.

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`capacity-not-available`	`open`	Nicht zutreffend
`price-too-low`	`open`	Nicht zutreffend
`not-scheduled-yet`	`open`	Nicht zutreffend
`launch-group-constraint`	`open`	Nicht zutreffend

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`az-group-constraint`	`open`	Nicht zutreffend
`placement-group-constraint`	`open`	Nicht zutreffend
`constraint-not-fulfillable`	`open`	Nicht zutreffend

Evaluierung/Erfüllung ausstehend – Terminal

Ihre Spot-Instance-Anforderung kann den Status `terminal` annehmen, wenn Sie eine Anforderung erstellen, die nur während eines bestimmten Zeitraums gültig ist und dieser Zeitraum abläuft, bevor Ihre Anforderung die Phase der ausstehenden Erfüllung erreicht. Dies kann auch vorkommen, wenn Sie die Anforderung abbrechen oder wenn ein Systemfehler auftritt.

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`schedule-expired`	`cancelled`	Nicht zutreffend
`canceled-before-fulfillment` [1]	`cancelled`	Nicht zutreffend
`bad-parameters`	`failed`	Nicht zutreffend
`system-error`	`closed`	Nicht zutreffend

[1] Wenn Sie die Anforderung abbrechen.

Ausstehende Erfüllung

Wenn die von Ihnen angegebenen Bedingungen (sofern vorhanden) erfüllt werden, geht Ihre Spot-Anforderung in den `pending-fulfillment`-Zustand.

Derzeit bereitet EC2 sich Amazon darauf vor, die von Ihnen angeforderten Instances bereitzustellen. Wenn der Prozess zu diesem Zeitpunkt beendet wird, liegt dies wahrscheinlich daran, dass er durch den Benutzer abgebrochen wurde, bevor eine Spot-Instance gestartet wurde. Dies kann auch daran liegen, dass ein unerwarteter Systemfehler aufgetreten ist.

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`pending-fulfillment`	`open`	Nicht zutreffend

Erfüllt

Wenn alle Spezifikationen für Ihre Spot Instances erfüllt sind, wird Ihre Spot-Anforderung erfüllt. Amazon EC2 startet die Spot-Instances, was einige Minuten dauern kann. Wenn eine Spot-Instance bei einer Unterbrechung in den Ruhezustand versetzt oder angehalten wird, verbleibt sie in diesem Zustand, bis die Anforderung wieder erfüllt werden kann oder abgebrochen wird.

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`fulfilled`	`active`	`pending` → `running`
`fulfilled`	`active`	`stopped` → `running`

Wenn Sie eine Spot-Instance stoppen, wird Ihre Spot-Anforderung in den Status `marked-for-stop` oder `instance-stopped-by-user` versetzt, bis die Spot-Instance erneut gestartet werden kann oder die Anforderung storniert wird.

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`marked-for-stop`	`active`	`stopping`
`instance-stopped-by-user`[1]	`disabled` oder `cancelled` [2]	`stopped`

[1] Eine Spot Instance geht in den `instance-stopped-by-user`-Zustand über, wenn Sie die Instance anhalten oder den Shutdown-Befehl von der Instance aus ausführen. Wenn Sie die Instance

angehalten haben, können Sie sie erneut starten. Beim Neustart kehrt die Spot-Instance-Anfrage in den `pending-evaluation` Status zurück und Amazon EC2 startet dann eine neue Spot-Instance, wenn die Einschränkungen erfüllt sind.

[2] Der Status der Spot-Anforderung lautet `disabled`, wenn Sie die Spot Instance beenden, aber die Anforderung nicht abbrechen. Der Anforderungsstatus lautet `cancelled`, wenn Ihre Spot-Instance gestoppt wird und die Anforderung abläuft.

Erfüllt – Terminal

Ihre Spot Instance laufen weiter, solange die Kapazität für Ihren Instance-Typ verfügbar ist und Sie die Instance nicht beenden. Wenn Amazon Ihre Spot-Instances beenden EC2 muss, geht die Spot-Anfrage in einen Terminalstatus über. Eine Anforderung geht auch in den Terminal-Status über, wenn Sie die Spot-Anforderung abbrechen oder die Spot Instances beenden.

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`request-canceled-and-instance-running`	`cancelled`	`running`
`marked-for-stop`	`active`	`running`
`marked-for-termination`	`active`	`running`
`instance-stopped-by-price`	`disabled`	`stopped`
`instance-stopped-by-user`	`disabled`	`stopped`
`instance-stopped-no-capacity`	`disabled`	`stopped`
`instance-terminated-by-price`	`closed` (einmalig), `open` (persistent)	`terminated`
`instance-terminated-by-schedule`	`closed`	`terminated`

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`instance-terminated-by-service`	`cancelled`	`terminated`
`instance-terminated-by-user`	`closed` oder `cancelled` [1]	`terminated`
`instance-terminated-no-capacity`	`closed` (einmalig), `open` (persistent)	`running` †
`instance-terminated-no-capacity`	`closed` (einmalig), `open` (persistent)	`terminated`
`instance-terminated-launch-group-constraint`	`closed` (einmalig), `open` (persistent)	`terminated`

[1] Der Anforderungsstatus lautet `closed`, wenn Sie die Instance beenden, die Anforderung jedoch nicht abbrechen. Der Anforderungsstatus lautet `cancelled`, wenn Sie die Instance beenden und die Anforderung abbrechen. Selbst wenn Sie eine Spot-Instance beenden, bevor Sie ihre Anfrage stornieren, kann es zu einer Verzögerung kommen, bis Amazon EC2 feststellt, dass Ihre Spot-Instance beendet wurde. In diesem Fall kann der Anforderungsstatus entweder `closed` oder `cancelled` lauten.

† Wenn Amazon eine Spot-Instance EC2 unterbricht, wenn sie die Kapazität wieder benötigt, und die Instance so konfiguriert ist, dass sie bei einer Unterbrechung beendet wird, wird der Status sofort auf `instance-terminated-no-capacity` (nicht gesetzt`marked-for-termination`) gesetzt. Die Instance bleibt jedoch 2 Minuten lang im Status `running`, um den 2-Minuten-Zeitraum widerzuspiegeln, in dem die Instance die Unterbrechungsmitteilung für die Spot-Instance erhält. Nach 2 Minuten wird der Instance-Status auf `terminated` festgelegt.

Unterbrechungsversuche

Sie können AWS Fault Injection Service damit eine Spot-Instance-Unterbrechung einleiten, sodass Sie testen können, wie die Anwendungen auf Ihren Spot-Instances reagieren. Wenn eine Spot-Instance AWS FIS gestoppt wird, wechselt Ihre Spot-Anfrage in den `marked-for-stop-by-experiment` Status und dann in den `instance-stopped-by-experiment` Status. Wenn

eine Spot-Instance AWS FIS beendet wird, wechselt Ihre Spot-Anfrage in den `instance-terminated-by-experiment` Status. Weitere Informationen finden Sie unter the section called "Eine Unterbrechung einleiten".

Statuscode	Anforderungsstatus	Instance-Status
`marked-for-stop-by-experiment`	`active`	`running`
`instance-stopped-by-experiment`	`disabled`	`stopped`
`instance-terminated-by-experiment`	`closed`	`terminated`

Persistente Anforderungen

Wenn Ihre Spot-Instances beendet werden (entweder von Ihnen oder Amazon EC2) und es sich bei der Spot-Anfrage um eine persistente Anfrage handelt, kehrt sie in den `pending-evaluation` Status zurück und Amazon EC2 kann dann eine neue Spot-Instance starten, wenn die Einschränkungen erfüllt sind.

Spot-Instance-Anforderungen markieren

Um die Kategorisierung und Verwaltung Ihrer Spot-Instance-Anforderungen zu vereinfachen, können Sie sie mit benutzerdefinierten Metadaten markieren. Sie können einer Spot-Instance-Anforderung beim Erstellen oder danach einen Tag (Markierung) zuweisen. Sie können Tags über die EC2 Amazon-Konsole oder ein Befehlszeilentool zuweisen.

Wenn Sie eine Spot-Instance-Anforderung markieren, werden die Instances und Volumes, die von der Spot-Instance-Anforderung gestartet werden, nicht automatisch markiert. Sie müssen die von der Spot-Instance-Anforderungen gestarteten Instances und Volumes explizit markieren. Sie können ein Tag (Markierung) zu einer Spot-Instance und Volumes während des Starts oder danach zuweisen.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von Tags (Markierungen) finden Sie unter Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.

Inhalt

- Voraussetzungen

- Neue Spot-Instance-Anforderung markieren
- So markieren Sie eine vorhandene Spot-Instance-Anforderung:
- Anzeigen von Anforderungs-Tags (Markierungen) der Spot-Instance

Voraussetzungen

Gewähren Sie dem Benutzer die Berechtigung zum Markieren von Ressourcen. Weitere Informationen zu IAM-Richtlinien und Beispielrichtlinien finden Sie unter Beispiel: Markieren von Ressourcen.

Die von Ihnen erstellte IAM-Richtlinie wird anhand der Methode bestimmt, mit der Sie eine Spot-Instance-Anforderung erstellen.

- Wenn Sie den Launch Instance Wizard oder `run-instances` zum Anfordern von Spot Instances verwenden, finden Sie weitere Informationen unter To grant a user the permission to tag resources when using the launch instance wizard or run-instances.
- Wenn Sie den `request-spot-instances`-Befehl verwenden, um Spot Instances anzufordern, lesen Sie To grant a user the permission to tag resources when using request-spot-instances.

So gewähren Sie einem Benutzer die Berechtigung, Ressourcen zu markieren, wenn er den Launch Instance Wizard oder zum Ausführen von Instances verwendet

Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, die Folgendes beinhaltet:

- Die Aktion `ec2:RunInstances`. Dadurch wird dem Benutzer die Berechtigung zum Starten einer Instance gewährt.
- Legen Sie für `Resource` die Option `spot-instances-request` fest. Auf diese Weise können Benutzer Spot-Instance-Anforderungen erstellen, die Spot Instances anfordern.
- Die Aktion `ec2:CreateTags`. Dadurch erhält der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen von Tags.
- Legen Sie für `Resource` die Option * fest. Auf diese Weise können Benutzer alle Ressourcen markieren, die während des Instance-Starts erstellt werden.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "AllowLaunchInstances",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "TagSpotInstanceRequests",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Wenn Sie die RunInstances Aktion verwenden, um Spot-Instance-Anfragen zu erstellen und die Spot-Instance-Anfragen bei der Erstellung zu taggen, müssen Sie wissen, wie Amazon EC2 die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Erklärung bewertet, sie wird in der IAM-Richtlinie wie folgt bewertet:

- Wenn Sie eine Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung EC2 nicht taggen, bewertet Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Abrechnung nicht.
- Wenn Sie eine Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung taggen, EC2 bewertet Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Abrechnung.

Daher gelten für die `spot-instances-request`-Ressource die folgenden Regeln für die IAM-Richtlinie:

- Wenn Sie RunInstances eine Spot-Instance-Anfrage erstellen und nicht beabsichtigen, die Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung zu taggen, müssen Sie die `spot-instances-request` Ressource nicht explizit zulassen. Der Aufruf ist erfolgreich.
- Wenn Sie RunInstances eine Spot-Instance-Anfrage erstellen und beabsichtigen, die Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung zu taggen, müssen Sie die `spot-instances-request` Ressource in die RunInstances Allow-Anweisung aufnehmen, andernfalls schlägt der Aufruf fehl.
- Wenn Sie RunInstances eine Spot-Instance-Anfrage erstellen und beabsichtigen, die Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung zu taggen, müssen Sie die `spot-instances-request` Ressource angeben oder einen * Platzhalter in der Allow-Anweisung CreateTags angeben, andernfalls schlägt der Aufruf fehl.

Beispiele für IAM-Richtlinien, einschließlich Richtlinien, die für Spot-Instance-Anforderungen nicht unterstützt werden, finden Sie unter Arbeiten mit Spot-Instances.

Um einem Benutzer die Erlaubnis zu erteilen, Ressourcen zu taggen, wenn er request-spot-instances

Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, die Folgendes beinhaltet:

- Die Aktion `ec2:RequestSpotInstances`. Dadurch erhält der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen einer Spot-Instance-Anforderung.
- Die Aktion `ec2:CreateTags`. Dadurch erhält der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen von Tags.
- Legen Sie für `Resource` die Option `spot-instances-request` fest. Auf diese Weise können Benutzer nur die Spot-Instance-Anforderung markieren.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TagSpotInstanceRequest",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RequestSpotInstances",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-instances-request/*"
        }
    ]
```

```
}
```

Neue Spot-Instance-Anforderung markieren

Konfigurieren Sie in den PowerShell Beispielen AWS CLI und die Spot-Instance-Anfrage wie folgt:

- Legen Sie für `ResourceType` die Option `spot-instances-request` fest. Wenn Sie einen anderen Wert angeben, schlägt die Spot-Instance-Anforderung fehl.
- Geben Sie für `Tags` das Schlüssel-Wert-Paar an. Sie können mehr als ein Schlüssel-Wert-Paar angeben.

Console

Um eine neue Spot-Instance-Anfrage zu taggen

1. Folgen Sie dem Verfahren unter Ihre Spot Instances verwalten.
2. Um ein Tags (Markierungen) hinzuzufügen, wählen Sie auf der Seite Add Tags (Tags (Markierungen) hinzufügen) die Option Add Tags (Tags (Markierungen) hinzufügen) und geben Sie den Schlüssel und den Wert für den Tag (Markierung) ein. Wählen Sie für jedes weitere Tags (Markierungen) Add another Tag (Weiteren Tag (Markierungen) hinzufügen) .

   Für jeden Tag (Markierung) können Sie die Spot-Instance-Anforderung, die Spot Instances und die Volumes mit demselben Tag (Markierung) markieren. Um alle drei zu markieren, stellen Sie sicher, dass Instances , Volumes und Spot-Instance-Anforderungen ausgewählt sind. Wenn Sie nur ein oder zwei mit Tags (Markierungen) markieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Ressourcen, die Sie markieren möchten, ausgewählt sind und die anderen Ressourcen gelöscht wurden.
3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, um eine Spot-Instance-Anforderung zu erstellen, und wählen Sie dann Launch (Starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Spot Instances verwalten.

AWS CLI

Um eine neue Spot-Instance-Anfrage zu taggen

Verwenden Sie den Befehl request-spot-instances mit der Option `--tag-specification`.

Die Tag-Spezifikation fügt der Spot-Instance-Anfrage zwei Tags hinzu: `Environment=Production` und`Cost-Center=123`.

```
aws ec2 request-spot-instances \
    --instance-count 5 \
    --type "one-time" \
    --launch-specification file://specification.json \
    --tag-specification 'ResourceType=spot-instances-
request,Tags=[{Key=Environment,Value=Production},{Key=Cost-Center,Value=123}]'
```

PowerShell

Um eine neue Spot-Instance-Anfrage zu taggen

Verwenden Sie das Request-EC2SpotInstanceCmdlet mit dem `-TagSpecification` Parameter.

```
-TagSpecification $tagspec
```

Die Tag-Spezifikation ist wie folgt definiert. Sie fügt der Spot-Instance-Anfrage zwei Tags hinzu: `Environment=Production` und`Cost-Center=123`.

```
$tag1 = @{Key="Environment"; Value="Production"}
$tag2 = @{Key="Cost-Center"; Value="123"}
$tagspec = New-Object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "spot-instances-request"
$tagspec.Tags = @($tag1,$tag2)
```

So markieren Sie eine vorhandene Spot-Instance-Anforderung:

Console

Um eine bestehende Spot-Instance-Anfrage zu taggen

Nachdem Sie eine Spot-Instance-Anforderung erstellt haben, können Sie der Spot-Instance-Anforderung mithilfe der Konsole Tags (Markierungen) hinzufügen.

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Instance-Anforderung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Tags (Markierungen), und wählen Sie Create Tags (Tags (Markierungen) erstellen).

So markieren Sie eine bestehende Spot-Instance-Anforderung mithilfe der Konsole:

Nachdem Ihre Spot-Instance-Anforderung Ihre Spot-Instance gestartet hat, können Sie der Instance mithilfe der Konsole Tags (Markierungen) hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie mithilfe der Konsole Tags hinzu.

AWS CLI

Um eine bestehende Spot-Instance-Anfrage oder Spot-Instance zu taggen

Verwenden Sie den Befehl create-tags, um vorhandene Ressourcen zu markieren. Im folgenden Beispiel sind die bestehende Spot-Instance-Anfrage und die Spot-Instance mit gekennzeichnet`purpose=test`.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources sir-0e54a519c9EXAMPLE i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=purpose,Value=test
```

PowerShell

Um eine bestehende Spot-Instance-Anfrage oder Spot-Instance zu taggen

Verwenden Sie das New-EC2TagCmdlet. Im folgenden Beispiel wird der vorhandenen Spot-Instance-Anfrage und der Spot-Instance das Tag `purpose=test` hinzugefügt.

```
New-EC2Tag `
    -Resource sir-0e54a519c9EXAMPLE, i-1234567890abcdef0 `
    -Tag @{Key="purpose"; Value="test"}
```

Anzeigen von Anforderungs-Tags (Markierungen) der Spot-Instance

Console

Um die Spot-Instance-Anforderungs-Tags anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Instance-Anforderung und dann die Registerkarte Tags aus.

AWS CLI

So beschreiben Sie Anforderungs-Tags (Markierungen) der Spot-Instance:

Verwenden Sie den describe-spot-instance-requestsBefehl, um die Konfiguration der angegebenen Spot-Instance-Anfrage anzuzeigen, einschließlich aller Tags, die für die Anfrage angegeben wurden.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --spot-instance-request-ids sir-0e54a519c9EXAMPLE \
    --query "SpotInstanceRequests[*].Tags"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "101"
        }
    ]
]
```

PowerShell

So beschreiben Sie Anforderungs-Tags (Markierungen) der Spot-Instance:

Verwenden Sie das Get-EC2SpotInstanceRequestCmdlet.

```
(Get-EC2SpotInstanceRequest `
    -SpotInstanceRequestId sir-0e54a519c9EXAMPLE).Tags
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Key         Value
---         -----
```

```
Environment Production
Department  101
```

Stornieren einer Spot-Instance-Anforderung

Wenn Sie Ihre Spot-Instance-Anforderung nicht mehr benötigen, können Sie sie abbrechen. Sie können nur Spot-Instance-Anforderungen stornieren, deren Status `open`, `active` oder `disabled` lautet.

- Ihre Spot-Instance-Anforderung weist den Status `open` auf, wenn sie noch nicht erfüllt wurde und keine Instances gestartet wurden.
- Ihre Spot-Instance-Anforderung weist den Status `active` auf, wenn sie erfüllt wurde und Spot Instances infolgedessen gestartet wurden.
- Ihre Spot-Instance-Anforderung weist den Status `disabled` auf, wenn Sie die Spot-Instance stoppen.

Wenn der Status Ihrer Spot-Instance-Anforderung `active` ist und eine zugehörige Spot-Instance läuft, wird diese Instance durch das Stornieren der Anforderung nicht beendet. Weitere Informationen zum Beenden von Spot-Instances finden Sie unter Beenden einer Spot-Instance.

Console

Um eine Spot-Instance-Anfrage zu stornieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie die Spot-Instance-Anfrage aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Cancel request (Anforderungen abbrechen).
5. (Optional) Wenn Sie die zugehörigen Spot Instances nicht mehr benötigen, können Sie diese beenden. Wählen Sie im Dialogfeld Cancel Spot request (Spot-Anforderung abbrechen) die Option Terminate instances (Instances beenden) und klicken Sie dann auf Confirm (Bestätigen).

AWS CLI

Um eine Spot-Instance-Anfrage zu stornieren

Verwenden Sie den folgenden cancel-spot-instance-requests-Befehl.

```
aws ec2 cancel-spot-instance-requests --spot-instance-request-
ids sir-0e54a519c9EXAMPLE
```

PowerShell

Um eine Spot-Instance-Anfrage zu stornieren

Verwenden Sie das Stop-EC2SpotInstanceRequestCmdlet.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-0e54a519c9EXAMPLE
```

Ihre Spot Instances verwalten

Amazon EC2 startet eine Spot-Instance, wenn Kapazität verfügbar ist. Eine Spot-Instance wird so lange ausgeführt, bis sie entweder unterbrochen oder von Ihnen beendet wird.

Inhalt

- Ihre Spot Instances finden
- Suchen Sie nach Instances, die durch eine bestimmte Anfrage gestartet wurden
- Anhalten einer Spot-Instance
- Starten einer Spot-Instance
- Beenden einer Spot-Instance

Ihre Spot Instances finden

Eine Spot Instance wird zusammen mit On-Demand-Instances auf der Instance-Seite in der Konsole angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Spot Instances zu finden.

Console

Um Ihre Spot-Instances zu finden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Um alle Spot Instances zu finden, wählen Sie im Suchbereich Instance lifecycle =spot.

4. Um zu überprüfen, ob es sich bei einer Instance um eine Spot Instance handelt, wählen Sie die Instance aus, wählen Sie die Registerkarte Details und überprüfen Sie den Wert von Lifecycle. Der Wert für eine Spot Instance ist `spot` und der Wert für eine On-Demand-Instance ist `normal`.

AWS CLI

Um Ihre Spot-Instances zu finden

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-lifecycle,Values=spot"
```

So stellen Sie fest, ob es sich bei einer Instance um eine Spot Instance handelt

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceLifecycle" \
    --output text
```

Wenn der Wert `spot` ist, ist die Instance eine Spot Instance. Wenn keine Ausgabe erfolgt, ist die Instance eine On-Demand-Instance.

PowerShell

Um Ihre Spot-Instances zu finden

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
Get-EC2Instance -Filter @{Name="instance-lifecycle"; Values="spot"}
```

So stellen Sie fest, ob es sich bei einer Instance um eine Spot Instance handelt

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2Instance.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.InstanceLifecycle
```

Wenn der Wert `Spot` ist, ist die Instance eine Spot Instance. Wenn keine Ausgabe erfolgt, ist die Instance eine On-Demand-Instance.

Suchen Sie nach Instances, die durch eine bestimmte Anfrage gestartet wurden

Gehen Sie wie folgt vor, um die Spot Instances zu suchen, die über eine bestimmte Spot-Instance- oder Spot-Flotte-Anfrage gestartet wurden.

Console

Um die Spot-Instances für eine Anfrage zu finden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus. Die Liste enthält sowohl Spot-Instance-Anfragen als auch Spot-Flotte-Anfragen.
3. Wenn eine Spot-Instance-Anfrage erfüllt wurde, ist Kapazität die ID der Spot Instance. Bei einer Spot-Flotte zeigt Kapazität an, wie viel der angeforderten Kapazität erfüllt wurde. Um die IDs Instances in einer Spot-Flotte anzuzeigen, klicken Sie auf den Erweiterungspfeil oder wählen Sie die Flotte aus und wählen Sie Instances.
4. Bei einer Spot-Flotte zeigt Kapazität an, wie viel der angeforderten Kapazität erfüllt wurde. Um die IDs Instances in einer Spot-Flotte anzuzeigen, wählen Sie die Flotten-ID aus, um die zugehörige Detailseite zu öffnen und den Bereich Instances zu suchen.

AWS CLI

Um die Spot-Instances für eine Anfrage zu finden

Verwenden Sie den folgenden describe-spot-instance-requests-Befehl.

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --spot-instance-request-ids sir-0e54a519c9EXAMPLE \
    --query "SpotInstanceRequests[*].{ID:InstanceId}"
```

Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
[
    {
        "ID": "i-1234567890abcdef0"
    },
```

```
    {
        "ID": "i-0598c7d356eba48d7"
    }
]
```

PowerShell

Um die Spot-Instances für eine Anfrage zu finden

Verwenden Sie das Get-EC2SpotInstanceRequestCmdlet.

```
(Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-0e54a519c9EXAMPLE).InstanceId
```

Anhalten einer Spot-Instance

Wenn Sie Ihre Spot-Instances jetzt nicht benötigen, sie aber später neu starten möchten, ohne die auf dem Amazon EBS-Volume gespeicherten Daten zu verlieren, können Sie sie beenden. Die Schritte zum Anhalten einer Spot-Instance ähneln den Schritten zum Anhalten einer On-Demand-Instance.

> **Note**
>
> Wenn eine Spot-Instance angehalten wird, können Sie mache Instance-Attribute ändern, aber nicht den Instance-Typ.
> Wir stellen für eine angehaltene Spot-Instance keine abgerechneten Nutzungsgebühren oder Gebühren für die Datenübertragung in Rechnung. Für Speicher für Amazon EBS-Volumes fallen jedoch Gebühren an.

Einschränkungen

- Sie können eine Spot-Instance nur anhalten, wenn die Spot-Instance aus einer `persistent`-Spot-Instance-Anforderung gestartet wurde.
- Sie können eine Spot-Instance nicht anhalten, wenn die zugehörige Spot-Instance-Anforderung abgebrochen wurde. Wenn die Spot-Instance-Anforderung abgebrochen wurde, können Sie nur die Spot-Instance beenden.
- Sie können eine Spot-Instance nicht anhalten, wenn sie Teil einer Flotte, einer Startgruppe oder einer Availability-Zone-Gruppe ist.

Console

Um eine Spot-Instance zu beenden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Spot Instance aus. Wenn Sie die Instance-ID der Spot Instance nicht gespeichert haben, finden Sie weitere Informationen unter the section called “Ihre Spot Instances finden”.
4. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Stop instance (Instance anhalten).
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Stop aus.

AWS CLI

Um eine Spot-Instance zu stoppen

Verwenden Sie den Befehl stop-instances, um eine oder mehrere Spot Instances manuell anzuhalten.

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine Spot-Instance zu stoppen

Verwenden Sie das Stop-EC2InstanceCmdlet.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Starten einer Spot-Instance

Sie können eine Spot-Instance starten, die Sie zuvor angehalten haben.

Voraussetzungen

Sie können eine Spot-Instance nur starten, wenn:

- Sie die Spot-Instance manuell angehalten haben.
- Die Spot-Instance eine EBS-gestützte Instance ist.

- Spot-Instance-Kapazität verfügbar ist.
- Der Spot-Preis niedriger ist als Ihr Höchstpreis.

Einschränkungen

- Sie können eine Spot-Instance nicht starten, wenn sie Teil einer Flotte, einer Startgruppe oder einer Availability-Zone-Gruppe ist.

Die Schritte zum Starten einer Spot-Instance ähneln den Schritten zum Starten einer On-Demand-Instance.

Console

Um eine Spot-Instance zu starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Spot Instance aus. Wenn Sie die Instance-ID der Spot Instance nicht gespeichert haben, finden Sie weitere Informationen unter the section called “Ihre Spot Instances finden”.
4. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten).

AWS CLI

Um eine Spot-Instance zu starten

Verwenden Sie den Befehl start-instances, um eine oder mehrere Spot Instances manuell zu starten.

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine Spot-Instance zu starten

Verwenden Sie das Start-EC2InstanceCmdlet.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Beenden einer Spot-Instance

Wenn Sie eine laufende oder angehaltene Spot-Instance beenden, die durch eine persistente Spot-Instance-Anforderung gestartet wurde, geht die Spot-Instance-Anforderung in den Status `open` über, sodass eine neue Spot-Instance gestartet werden kann. Um sicherzustellen, dass keine neue Spot-Instance gestartet wird, müssen Sie zuerst die Spot-Instance-Anforderung stornieren.

Wenn Sie eine `active`-Spot-Instance-Anfrage mit einer laufenden Spot-Instance abbrechen, wird die laufende Spot-Instance nicht automatisch beendet. Sie müssen die Spot-Instance manuell beenden.

Wenn Sie eine `disabled` Spot-Instance-Anfrage stornieren, die eine gestoppte Spot-Instance hat, wird die gestoppte Spot-Instance automatisch vom Amazon EC2 Spot-Service beendet. Es kann eine kurze Verzögerung zwischen dem Abbrechen der Spot-Instance-Anfrage und dem Zeitpunkt geben, an dem der Spot-Service die Spot-Instance beendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren einer Spot-Instance-Anforderung.

Console

Um eine Spot-Instance manuell zu beenden

1. Stellen Sie vor dem Beenden einer Instance sicher, dass Sie keine Daten verlieren werden, indem Sie sich vergewissern, dass Ihre Amazon EBS-Volumes beim Abschalten nicht gelöscht werden und dass Sie alle Daten kopiert haben, die Sie von Ihren Instance-Speicher-Volumes für persistenten Speicher wie Amazon EBS oder Amazon S3 benötigen.
2. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
4. Wählen Sie die Spot Instance aus. Wenn Sie die Instance-ID der Spot Instance nicht gespeichert haben, finden Sie weitere Informationen unter the section called “Ihre Spot Instances finden”.
5. Wählen Sie Instance-Status, Instance beenden (löschen).
6. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Beenden (löschen) aus.

AWS CLI

Um eine Spot-Instance manuell zu beenden

Verwenden Sie den Befehl terminate-instances, um Spot Instances manuell zu beenden.

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 i-0598c7d356eba48d7
```

PowerShell

Um eine Spot-Instance manuell zu beenden

Verwenden Sie das Remove-EC2InstanceCmdlet.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Spot-Instance-Unterbrechungen

Sie können Spot-Instances mit freier EC2 Kapazität starten und erhalten hohe Rabatte. Im Gegenzug erhalten Sie sie, wenn Amazon die Kapazität wieder EC2 benötigt. Wenn Amazon eine Spot-Instance EC2 zurückfordert, bezeichnen wir dieses Ereignis als Spot-Instance-Unterbrechung.

Die Nachfrage nach Spot-Instances kann von Moment zu Moment erheblich variieren, und die Verfügbarkeit von Spot-Instances kann ebenfalls erheblich variieren, je nachdem, wie viele ungenutzte EC2 Instances verfügbar sind. Zudem besteht immer die Möglichkeit, dass Ihre Spot-Instance unterbrochen wird. Im Folgenden sind die möglichen Gründe aufgeführt, aus denen Amazon Ihre Spot-Instances unterbrechen EC2 könnte:

Kapazität

Amazon EC2 kann Ihre Spot-Instance unterbrechen, wenn sie wieder benötigt wird. EC2 nimmt Ihre Instance hauptsächlich für die Wiederverwendung von Kapazität zurück. Dies kann jedoch auch aus anderen Gründen geschehen, z. B. zur Wartung des Hosts oder zur Außerbetriebnahme von Hardware.

Preis

Der Spotpreis ist höher als Ihr Höchstpreis.

Sie können den Höchstpreis in Ihrer Spot-Anforderung angeben. Wenn Sie jedoch einen Höchstpreis angeben, werden Ihre Instances häufiger unterbrochen, als wenn Sie dies nicht tun.

Beschränkungen

Wenn Ihre Spot-Anforderung eine Bedingung enthält, z. B. eine Startgruppe oder eine Gruppe von Availability Zones, werden die Spot Instances als Gruppe beendet, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt werden kann.

Wenn Amazon eine Spot-Instance EC2 unterbricht, wird die Instance entweder beendet, gestoppt oder in den Ruhezustand versetzt, je nachdem, welches Unterbrechungsverhalten Sie bei der Erstellung der Spot-Anfrage angegeben haben.

Inhalt

- Verhalten von Spot-Instance-Unterbrechungen
- Auf Spot-Instance-Unterbrechungen vorbereiten
- Initiieren einer Spot-Instance-Unterbrechung
- Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigungen
- Finden von unterbrochenen Spot-Instances
- Ermitteln Sie, ob Amazon eine Spot-Instance EC2 beendet hat
- Fakturierung für unterbrochene Spot-Instances

Verhalten von Spot-Instance-Unterbrechungen

Sie können das Unterbrechungsverhalten angeben, wenn Sie eine Spot-Anforderung erstellen. Die folgenden Verhaltensweisen sind bei Unterbrechungen möglich:

- Stoppen
- Ruhezustand
- Beenden

Das Standardverhalten ist, dass Amazon Spot-Instances EC2 beendet, wenn sie unterbrochen werden.

Unterbrochene Spot Instances anhalten

Sie können angeben, dass Amazon Ihre Spot-Instances EC2 stoppt, wenn sie unterbrochen werden. Der Spot Instance-Anfrage-Typ muss `persistent` sein. Sie können in der Spot-Instance-Anforderung keine Startgruppe angeben. Für EC2 Fleet oder Spot Fleet muss der Anfragetyp lauten`maintain`.

Überlegungen

- Nur Amazon EC2 kann eine unterbrochene, gestoppte Spot-Instance neu starten.
- Für eine Spot-Instance, die durch eine `persistent` Spot-Instance-Anfrage gestartet wurde: Amazon EC2 startet die gestoppte Instance neu, wenn Kapazität in derselben Availability Zone

und für denselben Instance-Typ wie die gestoppte Instance verfügbar ist (es muss dieselbe Startspezifikation verwendet werden).

- Wenn eine Spot-Instance angehalten wird, können Sie mache Instance-Attribute ändern, aber nicht den Instance-Typ. Wenn Sie ein EBS-Volume trennen oder löschen, wird es nicht neu zugeordnet, wenn die Spot-Instance gestartet wird. Wenn Sie das Root-Volume trennen und Amazon EC2 versucht, die Spot-Instance zu starten, kann die Instance nicht gestartet werden und Amazon EC2 beendet die gestoppte Instance.
- Sie können eine Spot-Instance beenden, wenn sie angehalten wird.
- Wenn Sie eine Spot-Instance-Anfrage, eine EC2 Flotte oder eine Spot-Flotte stornieren, EC2 beendet Amazon alle zugehörigen Spot-Instances, die gestoppt wurden.
- Während eine unterbrochene Spot-Instance angehalten wird, werden nur Gebühren für die EBS-Volumes berechnet, die beibehalten werden. Mit EC2 Fleet und Spot Fleet können Sie, wenn Sie viele gestoppte Instances haben, das Limit für die Anzahl der EBS-Volumes für Ihr Konto überschreiten. Weitere Informationen zur Kostenberechnung, wenn eine Spot-Instance unterbrochen wird, finden Sie unter Fakturierung für unterbrochene Spot-Instances.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Auswirkungen des Stoppens einer Instance vertraut sind. Weitere Informationen darüber, was passiert und was Sie tun können, wenn eine Instance angehalten wird, finden Sie unter Unterschiede zwischen Instance-Status.

Unterbrochene Spot Instances in den Ruhezustand versetzen

Sie können angeben, dass Amazon Ihre Spot-Instances in EC2 den Ruhezustand versetzt, wenn sie unterbrochen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Versetzen Sie Ihre Amazon-Instance in den Ruhezustand EC2 .

Amazon bietet EC2 jetzt dasselbe Ruhezustandserlebnis für Spot-Instances wie derzeit für On-Demand-Instances. Es bietet eine umfassendere Unterstützung, wobei für den Ruhezustand von Spot Instances jetzt Folgendes unterstützt wird:

- Mehr Unterstützung AMIs
- Weitere unterstützte Instance-Familien
- Vom Benutzer initiierter Ruhezustand

Unterbrochene Spot Instances beenden

Wenn Amazon eine Spot-Instance EC2 unterbricht, wird die Instance standardmäßig beendet, es sei denn, Sie geben ein anderes Unterbrechungsverhalten an, z. B. Stop oder Hibernate. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instances beenden.

Auf Spot-Instance-Unterbrechungen vorbereiten

Die Nachfrage nach Spot-Instances kann von einem Moment zum nächsten erheblich variieren, und die Verfügbarkeit von Spot-Instances kann sich abhängig von der Verfügbarkeit ungenutzter EC2-Instances ebenfalls erheblich unterscheiden. Zudem besteht immer die Möglichkeit, dass Ihre Spot-Instance unterbrochen wird. Aus diesem Grund müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Anwendung auf eine Spot-Instance-Unterbrechung vorbereitet ist.

Wir empfehlen, dass Sie sich an die folgenden bewährten Methoden halten, damit Sie auf eine Unterbrechung der Spot-Instance vorbereitet sind.

- Erstellen Sie Ihre Spot-Anforderung mit einer Auto-Scaling-Gruppe. Wenn Ihre Spot Instances unterbrochen werden, startet die Auto-Scaling-Gruppe automatisch Ersatz-Instances. Weitere Informationen finden Sie unter Auto Scaling Scaling-Gruppen mit mehreren Instance-Typen und Kaufoptionen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance einsatzbereit ist, sobald die Anforderung erfüllt ist, indem Sie ein Amazon Machine Image (AMI) verwenden, das die erforderliche Softwarekonfiguration enthält. Sie können auch Benutzerdaten verwenden, um beim Startup Befehle auszuführen.
- Daten auf Instance-Speicher-Volumes gehen verloren, wenn die Instance angehalten oder beendet wird. Sichern Sie alle wichtigen Daten auf Instance-Speicher-Volumes auf einem persistenteren Speicher wie Amazon S3, Amazon EBS oder Amazon DynamoDB.
- Speichern Sie wichtige Daten regelmäßig an einem Ort, der vom Beenden der Spot-Instance nicht betroffen ist. Sie können beispielsweise Amazon S3, Amazon EBS oder DynamoDB verwenden.
- Teilen Sie die Arbeit in kleine Aufgaben auf (mit einer Grid-, Hadoop- oder warteschlangenbasierten Architektur) oder verwenden Sie Prüfpunkte, damit Sie Ihre Arbeit häufig speichern können.
- Amazon EC2 sendet ein Empfehlungssignal zur Neuverteilung an die Spot-Instance, wenn für die Instance ein erhöhtes Risiko einer Unterbrechung besteht. Sie können sich auf die Neuausgleichsempfehlung verlassen, um Spot-Instance-Unterbrechungen proaktiv zu verwalten, ohne auf die zweiminütige Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigung warten zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Empfehlungen zur Neugewichtung von Instances.

- Verwenden Sie die zweiminütigen Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigungen, um den Status Ihrer Spot Instances zu überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigungen.
- Obwohl wir bemüht sind, diese Warnmeldungen so schnell wie möglich bereitzustellen, besteht die Möglichkeit, dass Ihre Spot-Instance unterbrochen ist, bevor die Warnmeldungen bereitgestellt werden können. Testen Sie Ihre Anwendung und stellen Sie sicher, dass unerwartete Unterbrechungen von Instances elegant abgewickelt werden, auch wenn Sie die Neuausgleichsempfehlungsignale und Benachrichtigungen über Unterbrechungen durchführen überwachen. Führen Sie hierzu die Anwendung mithilfe einer On-Demand-Instance aus und beenden Sie die On-Demand-Instance anschließend selbst.
- Führen Sie ein kontrolliertes Fault-Injection-Experiment mit durch AWS Fault Injection Service , um zu testen, wie Ihre Anwendung reagiert, wenn Ihre Spot-Instance unterbrochen wird. Weitere Informationen finden Sie im Tutorial: Testen von Spot-Instance-Unterbrechungen mit AWS FIS im AWS Fault Injection Service -Benutzerhandbuch.

Initiieren einer Spot-Instance-Unterbrechung

Sie können in der EC2 Amazon-Konsole eine Spot-Instance-Anfrage oder eine Spot-Flotte-Anfrage auswählen und eine Spot-Instance-Unterbrechung einleiten, sodass Sie testen können, wie die Anwendungen auf Ihren Spot-Instances mit Unterbrechungen umgehen. Wenn Sie eine Spot-Instance-Unterbrechung einleiten, EC2 benachrichtigt Sie Amazon, dass Ihre Spot-Instance in zwei Minuten unterbrochen wird, und dann, nach zwei Minuten, wird die Instance unterbrochen.

Der zugrunde liegende Service, der die Spot-Instance-Unterbrechung durchführt, ist AWS Fault Injection Service (AWS FIS). Informationen zu finden AWS FIS Sie unter AWS Fault Injection Service.

> **Note**
>
> Verhaltensweisen bei Unterbrechungen sind `terminate`, `stop` und `hibernate`. Wenn Sie das Unterbrechungsverhalten auf `hibernate` einstellen, erfolgt bei Initiierung einer Spot-Instance-Unterbrechung umgehend der Übergang in den Ruhezustand.

Das Initiieren einer Spot-Instance-Unterbrechung wird in allen Ländern AWS-Regionen außer im asiatisch-pazifischen Raum (Jakarta), im asiatisch-pazifischen Raum (Osaka), in China (Peking), in China (Ningxia) und im Nahen Osten (VAE) unterstützt.

Inhalt

- Initiieren einer Spot-Instance-Unterbrechung
- Überprüfen der Spot-Instance-Unterbrechung
- Kontingente

Initiieren einer Spot-Instance-Unterbrechung

Sie können die EC2 Konsole verwenden, um schnell eine Spot-Instance-Unterbrechung einzuleiten. Wenn Sie eine Spot-Instance-Anfrage auswählen, können Sie die Unterbrechung einer Spot-Instance einleiten. Wenn Sie eine Spot-Flotte-Anfrage auswählen, können Sie die Unterbrechung mehrerer Spot-Instances gleichzeitig einleiten.

Für komplexere Experimente zum Testen von Spot-Instance-Unterbrechungen können Sie mit der AWS FIS Konsole Ihre eigenen Experimente erstellen.

Um die Unterbrechung einer Spot-Instance in einer Spot-Instance-Anfrage über die EC2 Konsole zu initiieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests (Spot-Anforderungen) aus.
3. Wählen Sie eine Spot-Instance-Anforderung und dann Actions (Aktionen) sowie Initiate interruption (Unterbrechung beginnen) aus. Sie können nicht mehrere Spot-Instance-Anfragen auswählen, um eine Unterbrechung einzuleiten.
4. Verwenden Sie im Dialogfeld Initiate Spot Instance interruption (Spot-Instance-Unterbrechung initiieren) unter Service access (Service-Zugriff) entweder die Standardrolle oder wählen Sie eine vorhandene Rolle aus. Um eine Rolle auszuwählen, klicken Sie auf Use an existing service role (Vorhandene Servicerolle verwenden). Wählen Sie dann unter IAM role (IAM-Rolle) die zu verwendende Rolle aus.
5. Wenn Sie bereit sind, die Spot-Instance-Unterbrechung zu initiieren, wählen Sie Initiate interruption (Unterbrechung initiieren) aus.

Um die Unterbrechung einer oder mehrerer Spot-Instances in einer Spot-Flottenanfrage über die EC2 Konsole einzuleiten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests (Spot-Anforderungen) aus.

3. Wählen Sie eine Spot-Flotten-Anforderung und dann Actions (Aktionen) sowie Initiate interruption (Unterbrechung beginnen) aus. Sie können nicht mehrere Spot-Flotten-Anfragen auswählen, um eine Unterbrechung einzuleiten.
4. Geben Sie im Dialogfeld „Anzahl der Spot-Instances angeben“ unter Anzahl der zu unterbrechenden Instances die Anzahl der zu unterbrechenden Spot-Instances ein und wählen Sie dann „Bestätigen“.

   > **Note**
   >
   > Die Anzahl darf die Anzahl der Spot-Instances in der Flotte oder Ihr Kontingent für die Anzahl der Spot-Instances, die pro Experiment unterbrochen AWS FIS werden können, nicht überschreiten.

5. Verwenden Sie im Dialogfeld Initiate Spot Instance interruption (Spot-Instance-Unterbrechung initiieren) unter Service access (Service-Zugriff) entweder die Standardrolle oder wählen Sie eine vorhandene Rolle aus. Um eine Rolle auszuwählen, klicken Sie auf Use an existing service role (Vorhandene Servicerolle verwenden). Wählen Sie dann unter IAM role (IAM-Rolle) die zu verwendende Rolle aus.
6. Wenn Sie bereit sind, die Spot-Instance-Unterbrechung zu initiieren, wählen Sie Initiate interruption (Unterbrechung initiieren) aus.

So erstellen Sie weitergehende Experimente zum Testen von Spot-Instance-Unterbrechungen über die AWS FIS -Konsole

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests (Spot-Anforderungen) aus.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen) und dann Create advanced experiments (Erweiterte Experimente erstellen) aus.

   Die AWS FIS Konsole wird geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Tutorial: Testen von Spot-Instance-Unterbrechungen mit AWS FIS im Benutzerhandbuch von AWS Fault Injection Service .

Überprüfen der Spot-Instance-Unterbrechung

Nach Initiierung der Unterbrechung geschieht Folgendes:

- Für die Spot Instance wird eine Empfehlung zum Neuausgleich der Instance ausgesprochen.
- Zwei Minuten vor der Unterbrechung Ihrer Instance wird eine Benachrichtigung zur AWS FIS Unterbrechung der Spot-Instance ausgegeben.
- Nach zwei Minuten wird die Spot Instance unterbrochen.
- Eine Spot-Instance, die gestoppt wurde, AWS FIS bleibt gestoppt, bis Sie sie neu starten.

So überprüfen Sie, ob die Instance nach Initiierung der Unterbrechung unterbrochen wurde

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Öffnen Sie im Navigationsbereich Spot Requests (Spot-Anforderungen) und Instances in separaten Browser-Registerkarten oder -Fenstern.
3. Wählen Sie für Spot-Anfragen die Spot-Instance-Anfrage oder die Spot-Flotten-Anfrage aus. Der ursprüngliche Status ist `fulfilled`. Nach Unterbrechung der Instance ändert sich der Status je nach Unterbrechungsverhalten wie folgt:
   - `terminate` – Der Status ändert sich zu `instance-terminated-by-experiment`.
   - `stop` – Der Status ändert sich zu `marked-for-stop-by-experiment` und dann zu `instance-stopped-by-experiment`.
4. Wählen Sie unter Instances die Spot Instance aus. Der ursprüngliche Status ist `Running`. Zwei Minuten nach Erhalt der Benachrichtigung über eine Spot-Instance-Unterbrechung ändert sich der Status je nach Unterbrechungsverhalten wie folgt:
   - `stop` – Der Status ändert sich zu `Stopping` und dann zu `Stopped`.
   - `terminate` – Der Status ändert sich zu `Shutting-down` und dann zu `Terminated`.

Kontingente

Ihre AWS-Konto hat das folgende Standardkontingent für die Anzahl der Spot-Instances, die pro Experiment unterbrochen AWS FIS werden können.

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
Ziel SpotInstances für aws:ec2: send-spot-instance-interruptions	Jede unterstützte Region: 5	Yes (Ja)	Die maximale Anzahl von Spot-Instances, auf die aws:ec2: abzielen send-spot

Name	Standard	Anpassbar	Beschreibung
			-instance-interrup tions kann, wenn Sie Ziele mithilfe von Tags identifizieren, pro Experiment.

Sie können eine Kontingenterhöhung beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter Beantragen einer Kontingenterhöhung im Service-Quotas-Benutzerhandbuch.

Um alle Kontingente für anzuzeigen AWS FIS, öffnen Sie die Konsole Service Quotas. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS -Services und dann AWS Fault Injection Service aus. Sie können sich auch alle Kontingente für AWS Fault Injection Service im AWS Fault Injection Service Benutzerhandbuch ansehen.

Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigungen

Eine Benachrichtigung zur Unterbrechung der Spot-Instance ist eine Warnung, die zwei Minuten vor dem EC2 Stopp oder der Kündigung Ihrer Spot-Instance durch Amazon ausgegeben wird. Wenn Sie den Ruhezustand als Verhalten bei Unterbrechungen festlegen, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die Unterbrechung. Sie erhalten jedoch eine zweiminütige Warnung, da sofort in den Ruhezustand übergegangen wird.

Der beste Weg, um Spot-Instance-Unterbrechungen ordnungsgemäß zu handhaben, besteht darin, Ihre Anwendung so zu konzipieren, dass sie eine Fehlertoleranz aufweist. Um dies zu erreichen, können Sie die Vorteile von Benachrichtigungen über die Unterbrechung der Spot-Instance nutzen. Wir empfehlen, alle 5 Sekunden zu prüfen, ob derartige Benachrichtigungen über die Unterbrechung vorliegen.

Die Unterbrechungsbenachrichtigungen werden als EventBridge Ereignis und als Elemente in den Instance-Metadaten auf der Spot-Instance verfügbar gemacht. Unterbrechungsmitteilungen werden nach bestem Bemühen ausgegeben.

EC2 Spot Instance Interruption Warning event

Wenn Amazon EC2 Ihre Spot-Instance unterbricht, gibt es zwei Minuten vor der eigentlichen Unterbrechung ein Ereignis aus (mit Ausnahme des Ruhezustands, bei dem die Unterbrechungsbenachrichtigung angezeigt wird, aber nicht zwei Minuten im Voraus, da der

Ruhezustand sofort beginnt). Dieses Ereignis kann von Amazon erkannt werden EventBridge. Weitere Informationen zu EventBridge Veranstaltungen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch. Ein ausführliches Beispiel, das Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung und Verwendung von Ereignisregeln führt, finden Sie unter Die Vorteile von Amazon EC2 Spot-Instance Interruption Notices nutzen.

Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis für eine Spot-Instance-Unterbrechung. Die möglichen Werte für `instance-action` sind `hibernate`, `stop` und `terminate`.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail-type": "EC2 Spot Instance Interruption Warning",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "123456789012",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-2",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2a:instance/i-1234567890abcdef0"],
    "detail": {
        "instance-id": "i-1234567890abcdef0",
        "instance-action": "action"
    }
}
```

> **Note**
>
> Das ARN-Format des Spot-Instance-Unterbrechungsereignisses ist `arn:aws:ec2:availability-zone:instance/instance-id`. Dieses Format unterscheidet sich vom ARN-Format der EC2 Ressource.

instance-action

Das Element `instance-action` gibt die Aktion sowie den ungefähren Zeitpunkt in UTC an, an dem die Aktion ausgeführt wird.

Wenn Ihre Spot-Instance von Amazon als gestoppt oder beendet gekennzeichnet ist EC2, ist das `instance-action` Element in Ihren Instance-Metadaten enthalten. Andernfalls ist es nicht vorhanden. Sie können die Version 2 (IMDSv2) des `instance-action` Using Instance Metadata Service wie folgt abrufen.

Linux

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/instance-action
```

Windows

```
[string]$token = Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/instance-action
```

Die folgende Beispielausgabe zeigt den Zeitpunkt an, an dem diese Instance angehalten wird.

```
{"action": "stop", "time": "2017-09-18T08:22:00Z"}
```

Die folgende Beispielausgabe zeigt den Zeitpunkt an, an dem diese Instance beendet wird.

```
{"action": "terminate", "time": "2017-09-18T08:22:00Z"}
```

Wenn Amazon EC2 sich nicht darauf vorbereitet, die Instance zu stoppen oder zu beenden, oder wenn Sie die Instance selbst beendet haben, `instance-action` ist dies nicht in den Instance-Metadaten enthalten und Sie erhalten einen HTTP 404-Fehler, wenn Sie versuchen, sie abzurufen.

termination-time

Das Element `termination-time` gibt den ungefähren Zeitpunkt in UTC an, an dem die Instance das Signal für das Herunterfahren empfängt.

> **Note**
>
> Dieses Element wird nur beibehalten, um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten. Sie sollten stattdessen `instance-action` verwenden.

Wenn Ihre Spot-Instance von Amazon zur Kündigung markiert ist EC2 (entweder aufgrund einer Spot-Instance-Unterbrechung, auf die das Unterbrechungsverhalten eingestellt ist`terminate`, oder

aufgrund der Stornierung einer persistenten Spot-Instance-Anfrage), ist das `termination-time` Element in Ihren Instance-Metadaten vorhanden. Andernfalls ist es nicht vorhanden. Sie können die `termination-time` Verwendung IMDSv2 wie folgt abrufen.

Linux

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"`
if curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/termination-time | grep -q .*T.*Z; then echo termination_scheduled; fi
```

Windows

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/spot/termination-time
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2015-01-05T18:02:00Z
```

Wenn Amazon EC2 sich nicht darauf vorbereitet, die Instance zu beenden (entweder weil es keine Spot-Instance-Unterbrechung gibt oder weil Ihr Unterbrechungsverhalten auf `stop` oder eingestellt ist`hibernate`), oder wenn Sie die Spot-Instance selbst beendet haben, ist das `termination-time` Element entweder nicht in den Instance-Metadaten vorhanden (Sie erhalten also einen HTTP 404-Fehler) oder enthält einen Wert, der kein Zeitwert ist.

Wenn Amazon die Instance EC2 nicht beenden kann, wird der Anforderungsstatus auf gesetzt`fulfilled`. Beachten Sie, dass der `termination-time`-Wert mit der ursprünglichen ungefähren Zeit, die jetzt in der Vergangenheit liegt, in den Instance-Metadaten verbleibt.

Finden von unterbrochenen Spot-Instances

Wenn Sie Ihre EC2 Instances beschreiben, schließen die Ergebnisse Ihre Spot-Instances mit ein. Der Instance-Lebenszyklus einer Spot Instance ist `spot`. Der Instance-Status einer Spot Instance ist entweder `stopped` oder `terminated`, abhängig vom von Ihnen konfigurierten Unterbrechungsverhalten. Bei einer Spot-Instance im Ruhezustand lautet der Instance-Status `stopped`.

Weitere Informationen zum Grund der Unterbrechung finden Sie im Statuscode für Spot-Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Den Status einer Spot-Instance-Anfrage abrufen”.

Console

Um eine unterbrochene Spot-Instance zu finden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wenden Sie den folgenden Filter an: Instance-Lebenszyklus=Spot.
4. Wenden Sie je nach dem von Ihnen konfigurierten Unterbrechungsverhalten den Filter Instance-Status=angehalten oder Instance-Status=beendet an.
5. Suchen Sie für jede Spot Instance auf der Registerkarte Details unter Instance-Details nach der Meldung zum Statusübergang. Die folgenden Codes geben an, dass die Spot Instance unterbrochen wurde.
   - `Server.SpotInstanceShutdown`
   - `Server.SpotInstanceTermination`

AWS CLI

Um unterbrochene Spot-Instances zu finden

Verwenden Sie den Befehl describe-instances mit der Option `--filters`. Um nur die Instance IDs in der Ausgabe aufzulisten, fügen Sie die `--query` Option hinzu.

Wenn das Unterbrechungsverhalten darin besteht, die Spot-Instances zu beenden, verwenden Sie das folgende Beispiel:

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=instance-lifecycle,Values=spot \
              Name=instance-state-name,Values=terminated \
              Name=state-reason-code,Values=Server.SpotInstanceTermination \
    --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"
```

Wenn das Unterbrechungsverhalten darin besteht, die Spot-Instances zu stoppen, verwenden Sie das folgende Beispiel:

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=instance-lifecycle,Values=spot \
              Name=instance-state-name,Values=stopped \
              Name=state-reason-code,Values=Server.SpotInstanceShutdown \
    --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"
```

PowerShell

Um unterbrochene Spot-Instances zu finden

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

Wenn das Unterbrechungsverhalten darin besteht, die Spot-Instances zu beenden, verwenden Sie das folgende Beispiel:

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Key="instance-lifecycle"; Values="spot"} `
            @{Key="instance-state-name"; Values="terminated"} `
            @{Key="state-reason-code";
 Values="Server.SpotInstanceTermination"}).Instances.InstanceId
```

Wenn das Unterbrechungsverhalten darin besteht, die Spot-Instances zu stoppen, verwenden Sie das folgende Beispiel:

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Key="instance-lifecycle"; Values="spot"} `
            @{Key="instance-state-name"; Values="stopped"} `
            @{Key="state-reason-code";
 Values="Server.SpotInstanceTermination"}).Instances.InstanceId
```

Ermitteln Sie, ob Amazon eine Spot-Instance EC2 beendet hat

Eine Spot-Instance läuft, bis Amazon sie als Reaktion auf eine Spot-Instance-Unterbrechung EC2 beendet oder bis Sie sie selbst beenden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verhalten bei Unterbrechungen”.

Nachdem eine Spot-Instance beendet wurde, können Sie AWS CloudTrail damit sehen, ob Amazon sie EC2 beendet hat. Wenn das CloudTrail Protokoll eine enthält, bedeutet dies`BidEvictedEvent`, dass Amazon die Spot-Instance EC2 beendet hat. Wenn Sie stattdessen

ein `TerminateInstances`-Ereignis sehen, bedeutet dies, dass ein Benutzer die Spot Instance beendet hat.

Wenn Sie eine Benachrichtigung darüber erhalten möchten, dass Amazon Ihre Spot-Instance unterbrechen EC2 wird, können Sie alternativ Amazon verwenden, EventBridge um auf das Ereignis EC2 Spot-Instance-Unterbrechungswarnung zu reagieren.

Um BidEvictedEvent Ereignisse anzuzeigen in CloudTrail

1. Öffnen Sie die CloudTrail Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Ereignisverlauf aus.
3. Wählen Sie in der Liste Ereignisname und geben Sie dann in das Filterfeld rechts **`BidEvictedEvent`** ein.
4. (Optional) Wählen Sie einen Zeitraum aus.
5. Wenn die Liste nicht leer ist, wählen Sie BidEvictedEventaus dem resultierenden Eintrag, um die zugehörige Detailseite zu öffnen. Im Ereignisaufzeichnungsbereich finden Sie Informationen über die Spot Instance, einschließlich der ID der Spot Instance. Es folgt ein Beispiel für diese Ereignisaufzeichnung.

```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "accountId": "123456789012",
        "invokedBy": "ec2.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2016-08-16T22:30:00Z",
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
    "userAgent": "ec2.amazonaws.com",
    "sourceIPAddress": "ec2.amazonaws.com",
    "eventName": "BidEvictedEvent",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "eventID": "d27a6096-807b-4bd0-8c20-a33a83375054",
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "RequestParameters": null,
    "ResponseElements": null,
    "serviceEventDetails": {
        "instanceIdSet": [
          "i-1eb2ac8eEXAMPLE"
        ]
```

```
    }
}
```

6. Wenn Sie keinen Eintrag für das `BidEvictedEvent`-Ereignis gefunden haben, geben Sie **`TerminateInstances`** als Namen für das Ereignis ein. Weitere Informationen zur Ereignisaufzeichnung für `TerminateInstances` finden Sie unter the section called “Beispiele für EC2 Amazon-API-Ereignisse”.

Fakturierung für unterbrochene Spot-Instances

Wenn eine Spot Instance unterbrochen wird, werden Ihnen die Kosten für die Nutzung der Instance und des EBS-Volumes in Rechnung gestellt und es können weitere Gebühren anfallen.

Instance-Nutzung

Wer die Spot-Instance unterbricht	Betriebssystem	Unterbrochen in der ersten Stunde	Unterbrochen in jeder beliebigen Stunde nach der ersten Stunde
Wenn Sie die Spot-Instance anhalten oder beenden	Windows und Linux (ausgenommen SUSE)	Berechnung der genutzten Sekunden	Berechnung der genutzten Sekunden
	SUSE	Berechnung der vollen Stunde, selbst wenn Sie sie nicht ganz genutzt haben	Berechnung der vollen genutzten Stunden; Berechnung einer ganzen Stunde für die unterbrochene Teilstunde
Wenn Amazon die EC2 Spot-Instance unterbricht	Windows und Linux (ausgenommen SUSE)	Keine Gebühren	Berechnung der genutzten Sekunden
	SUSE	Keine Gebühren	Berechnung der vollen genutzten Stunden, keine

Wer die Spot-Instance unterbricht	Betriebssystem	Unterbrochen in der ersten Stunde	Unterbrochen in jeder beliebigen Stunde nach der ersten Stunde
			Berechnung für die unterbrochene Teilstunde

EBS-Volume-Nutzung

Während eine unterbrochene Spot-Instance angehalten wird, werden nur Gebühren für die EBS-Volumes berechnet, die beibehalten werden.

Mit EC2 Fleet und Spot Fleet können Sie, wenn Sie über viele gestoppte Instances verfügen, das Limit für die Anzahl der EBS-Volumes für Ihr Konto überschreiten.

EC2 Empfehlungen zur Neugewichtung von Instances

Eine Empfehlung zur Neuverteilung von EC2 Instances ist ein Signal, das Sie benachrichtigt, wenn bei einer Spot-Instance ein erhöhtes Risiko einer Unterbrechung besteht. Das Signal kann früher als die zweiminütige Unterbrechungsbenachrichtigung der Spot-Instance eintreffen, sodass Sie die Möglichkeit haben, die Spot-Instance proaktiv zu verwalten. Sie können entscheiden, Ihr Workload auf neue oder bestehende Spot Instances auszugleichen, die nicht einem erhöhten Risiko einer Unterbrechung ausgesetzt sind.

Es ist Amazon EC2 nicht immer möglich, das Signal zur Neugewichtsempfehlung vor der zweiminütigen Benachrichtigung über die Unterbrechung der Spot-Instance zu senden. Daher kann das Neuausgleichsempfehlungsignal zusammen mit der zweiminütigen Unterbrechungsbenachrichtigung eingehen.

Empfehlungen zur Neuverteilung werden als EventBridge Ereignis und als Element in den Instance-Metadaten auf der Spot-Instance zur Verfügung gestellt. Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben.

> **Note**
>
> Neuausgleichsempfehlungen werden nur für Spot-Instances unterstützt, die nach dem 5. November 2020 00:00 UTC gestartet werden.

Inhalt

- Ausgleich von Aktionen, die Sie ergreifen können
- Überwachen von Signalen für Neuausgleichsempfehlungen
- Dienste, die das Neuausgleichsempfehlungssignal verwenden

Ausgleich von Aktionen, die Sie ergreifen können

Dies sind einige der möglichen Neuausgleichsaktionen, die Sie ergreifen können:

Korrektes Herunterfahren

Wenn Sie das Neuausgleichsempfehlungsignal für eine Spot-Instance erhalten, können Sie Ihre Instance-Abschaltverfahren starten, wozu auch gehören kann, sicherzustellen, dass Prozesse abgeschlossen sind, bevor Sie sie anhalten. Sie können beispielsweise System- oder Anwendungsprotokolle auf Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) hochladen, Amazon-SQS-Mitarbeiter herunterfahren oder die Abmeldung vom Domain Name System (DNS) durchführen. Sie können Ihre Arbeit auch im externen Speicher speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.

Verhindern, dass neue Arbeit geplant wird

Wenn Sie das Neuausgleichsempfehlungsignal für eine Spot-Instance erhalten, können Sie verhindern, dass neue Arbeiten auf der Instance geplant werden, während Sie die Instance weiterhin verwenden, bis die geplante Arbeit abgeschlossen ist.

Proaktiv neue Ersatz-Instances starten

Sie können Auto Scaling Scaling-Gruppen, EC2 Fleet oder Spot Fleet so konfigurieren, dass automatisch Ersatz-Spot-Instances gestartet werden, wenn ein Empfehlungssignal für die Neuverteilung ausgegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Capacity Rebalancing zur Behandlung von Amazon EC2 Spot-Unterbrechungen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch und Verwenden Sie den Kapazitätsausgleich in der EC2 Flotte und der Spot-Flotte, um gefährdete Spot-Instances zu ersetzen in diesem Benutzerhandbuch.

Überwachen von Signalen für Neuausgleichsempfehlungen

Sie können das Signal für die Neuausgleichsempfehlung überwachen, damit Sie bei der Absendung des Signals die im vorherigen Abschnitt angegebenen Aktionen ausführen können. Das Rebalance-

Empfehlungssignal wird als Ereignis, das an Amazon gesendet wird EventBridge (früher bekannt als Amazon CloudWatch Events), und als Instance-Metadaten auf der Spot-Instance zur Verfügung gestellt.

Überwachen von Signalen für Neuausgleichsempfehlungen:

- Verwenden Sie Amazon EventBridge
- Verwenden von Instance-Metadaten

Verwenden Sie Amazon EventBridge

Wenn das Rebalance-Empfehlungssignal für eine Spot-Instance ausgegeben wird, wird das Ereignis für das Signal an Amazon EventBridge gesendet. Wenn ein Ereignismuster EventBridge erkannt wird, das einem in einer Regel definierten Muster entspricht, EventBridge ruft es ein oder mehrere in der Regel angegebene Ziel (oder Ziele) auf.

Es folgt ein Beispielereignis für das Neuausgleichsempfehlungssignal.

```
{
    "version": "0",
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail-type": "EC2 Instance Rebalance Recommendation",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "123456789012",
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "region": "us-east-2",
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"],
    "detail": {
        "instance-id": "i-1234567890abcdef0"
    }
}
```

Die folgenden Felder bilden das in der Regel definierte Ereignismuster:

`"detail-type": "EC2 Instance Rebalance Recommendation"`

Gibt an, dass das Ereignis ein Neuausgleichsempfehlungsereignis ist

`"source": "aws.ec2"`

Identifiziert, dass das Ereignis von Amazon stammt EC2

Erstellen Sie eine EventBridge Regel

Sie können eine EventBridge Regel schreiben und automatisieren, welche Aktionen ausgeführt werden, wenn das Ereignismuster mit der Regel übereinstimmt.

Im folgenden Beispiel wird eine EventBridge Regel erstellt, mit der jedes Mal, wenn Amazon ein Empfehlungssignal zur Neugewichtung EC2 ausgibt, eine E-Mail, eine Textnachricht oder eine mobile Push-Benachrichtigung gesendet wird. Das Signal wird als `EC2 Instance Rebalance Recommendation`-Ereignis ausgegeben, das die durch die Regel definierte Aktion auslöst.

Bevor Sie die EventBridge Regel erstellen, müssen Sie das Amazon SNS SNS-Thema für die E-Mail, Textnachricht oder mobile Push-Benachrichtigung erstellen.

Um eine EventBridge Regel für ein Remalance-Empfehlungsereignis zu erstellen

1. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Wählen Sie Regel erstellen aus.
3. Zum Define rule detail (Festlegen der Regeldetails) gehen Sie folgendermaßen vor:
   a. Geben Sie für die Regel einen Name (Namen) und optional eine Beschreibung ein.

      Eine Regel darf nicht denselben Namen wie eine andere Regel in derselben Region und auf demselben Event Bus haben.
   b. Bei Event bus (Ereignisbus) wählen Sie default (Standard) aus. Wenn ein AWS -Service in Ihrem Konto ein Ereignis ausgibt, wird dieses stets an den standardmäßigen Event Bus Ihres Kontos weitergeleitet.
   c. Bei Rule type (Regeltyp) wählen Sie Rule with an event pattern (Regel mit einem Ereignismuster) aus.
   d. Wählen Sie Weiter aus.
4. Bei Build event pattern (Ereignis-Muster erstellen) gehen Sie wie folgt vor:
   a. Wählen Sie als Quelle der Veranstaltung AWS Veranstaltungen oder EventBridge Partnerveranstaltungen aus.
   b. Bei Event pattern (Ereignismuster) in diesem Beispiel geben Sie das folgende Ereignismuster an, um mit dem `EC2 Instance Rebalance Recommendation`-Ereignis übereinzustimmen, und wählen dann Save (Speichern) aus.

```
{
```

```
 "source": ["aws.ec2"],
 "detail-type": ["EC2 Instance Rebalance Recommendation"]
}
```

Um das Ereignismuster hinzuzufügen, können Sie entweder eine Vorlage verwenden, indem Sie Event pattern form (Ereignismusterformular) auswählen oder Sie spezifizieren Ihr eigenes Muster, indem Sie Custom pattern (JSON-Editor) (Benutzerdefiniertes Muster (JSON-Editor)) auswählen, siehe nachfolgend:

i. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorlage zum Erstellen des Ereignismusters zu erstellen:

   A. Wählen Sie Event pattern form (Ereignismusterformular) aus.

   B. Als Event source (Ereignisquelle) wählen Sie AWS -Services aus.

   C. Wählen Sie AWS unter Service die Option EC2 Spot Fleet aus.

   D. Wählen Sie als Ereignistyp die Option EC2 Instance Rebalance Recommendation aus.

   E. Um die Vorlage anzupassen, wählen Sie Edit pattern (Muster bearbeiten) und nehmen Sie Ihre Änderungen vor, damit sie dem Beispiel-Ereignismuster entsprechen.

ii. (Alternativ) So geben Sie ein benutzerdefiniertes Ereignismuster an:

   A. Wählen Sie Custom pattern (JSON editor) (Benutzerdefiniertes Muster (JSON-Editor)) aus.

   B. In dem Feld Event pattern (Ereignismuster) fügen Sie das Ereignismuster für dieses Beispiel hinzu.

c. Wählen Sie Weiter aus.

5. Bei Select target(s) (Ziel(e) auswählen) gehen Sie wie folgt vor:

   a. Bei Target types (Zieltypen) wählen Sie AWS -Service aus.

   b. Bei Select a target (Ziel auswählen) wählen Sie SNS topic (SNS-Thema) aus, um eine E-Mail, eine SMS oder eine mobile Push-Benachrichtigung zu senden, wenn das Ereignis eintritt.

   c. Wählen Sie für Topic (Thema) ein vorhandenes Thema aus. Sie müssen zuerst mit der Amazon-SNS-Konsole ein Amazon-SNS-Thema erstellen. Weitere Informationen finden Sie

unter Verwenden von Amazon SNS für application-to-person (A2P) -Messaging im Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

d. (Optional) Unter Additional settings (Zusätzliche Einstellungen) können Sie optional zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch unter EventBridge Amazon-Regeln erstellen, die auf Ereignisse reagieren (Schritt 16).

e. Wählen Sie Weiter aus.

6. (Optional) Bei Tags können Sie Ihrer Regel optional einen Tag oder mehrere Tags hinzufügen und dann Next (Weiter) auswählen.

7. Bei Review and create (Überprüfen und erstellen) gehen Sie wie folgt vor:

   a. Überprüfen Sie die Details der Regel und ändern Sie sie nach Bedarf.

   b. Wählen Sie Regel erstellen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter EventBridge Amazon-Regeln und EventBridge Amazon-Ereignismuster im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch

Verwenden von Instance-Metadaten

Die Kategorie der Instance-Metadaten `events/recommendations/rebalance` gibt die ungefähre Zeit in UTC an, zu der das Neuausgleichsempfehlungssignal für eine Spot-Instance ausgegeben wurde.

Wir empfehlen Ihnen, alle 5 Sekunden nach Neuausgleichsempfehlungssignalen zu suchen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen, auf den Neuausgleich zu reagieren.

Wenn die Spot-Instance eine Neuausgleichsempfehlung erhält, ist der Zeitpunkt, zu dem das Signal ausgegeben wurde, in den Instance-Metadaten vorhanden. Sie können die Zeit, zu der das Signal gesendet wurde, wie folgt abrufen.

IMDSv2

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

IMDSv2

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/recommendations/rebalance
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instanz aus

```
[string]$token = Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/recommendations/rebalance
```

IMDSv1

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/recommendations/rebalance
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instanz aus.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/recommendations/rebalance
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe, die die Zeit in UTC angibt, zu der das Neuausgleichsempfehlungssignal für die Spot-Instance ausgegeben wurde.

```
{"noticeTime": "2020-10-27T08:22:00Z"}
```

Wenn das Signal für die Instance nicht ausgegeben wurde, ist `events/recommendations/rebalance` nicht vorhanden und Sie erhalten einen HTTP-404-Fehler, wenn Sie versuchen, sie abzurufen.

Dienste, die das Neuausgleichsempfehlungssignal verwenden

Amazon EC2 Auto Scaling, EC2 Fleet und Spot Fleet verwenden das Empfehlungssignal für die Neuverteilung, um Ihnen die Aufrechterhaltung der Workload-Verfügbarkeit zu erleichtern, indem Sie Ihre Flotte proaktiv um eine neue Spot-Instance erweitern, bevor eine laufende Instance die zweiminütige Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigung erhält. Sie können diese Dienste Änderungen überwachen lassen und proaktiv auf Änderungen reagieren lassen, die sich auf die Verfügbarkeit Ihrer Spot-Instances auswirken. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Verwenden Sie Capacity Rebalancing zur Behandlung von Amazon EC2 Spot-Unterbrechungen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch
- Verwenden Sie den Kapazitätsausgleich in der EC2 Flotte und der Spot-Flotte, um gefährdete Spot-Instances zu ersetzenim Thema EC2 Fleet and Spot Fleet in diesem Benutzerhandbuch

Spot-Platzierungsbewertung

Die Funktion „Spot-Platzierungsbewertung“ kann eine AWS Region oder Availability Zone auf der Grundlage Ihrer Spot-Kapazitätsanforderungen empfehlen. Die Spot-Kapazität schwankt und Sie können nicht sicher sein, dass Sie immer die Kapazität erhalten, die Sie benötigen. Eine Spot-Platzierungsbewertung gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Spot-Anforderung in einer Region oder Availability Zone erfolgreich ist.

> **Note**
>
> Eine Spot-Platzierungsbewertung bietet keine Garantien in Bezug auf die verfügbare Kapazität oder das Risiko einer Unterbrechung. Eine Spot-Platzierungsbewertung dient nur als Empfehlung.

Anwendungsfälle

Sie können das Spot-Platzierungsbewertungsfeature für Folgendes verwenden:

- Verlagerung und Skalierung der Spot-Rechenkapazität nach Bedarf in einer anderen Region als Reaktion auf einen erhöhten Kapazitätsbedarf oder eine verringerte verfügbare Kapazität in der aktuellen Region.
- Um die optimale Availability Zone zu identifizieren, in der Single-Availability-Zone-Workloads ausgeführt werden sollen.
- Um zukünftige Spot-Kapazitätsanforderungen zu simulieren, damit Sie eine optimale Region für die Erweiterung Ihrer Spot-basierten Workloads auswählen können.
- Um eine optimale Kombination von Instance-Typen zu finden, Ihre Spot-Kapazitätsanforderungen erfüllen.

Inhalt

- Einschränkungen
- Kosten
- So funktioniert die Spot-Platzierungsbewertung
- Erforderliche Berechtigungen für Spot-Platzierungsbewertung
- Eine Spot-Platzierungsbewertung berechnen

Einschränkungen

- Zielkapazitätslimit – Ihr Zielkapazitätslimit für die Spot-Platzierung basiert auf Ihrer jüngsten Spot-Nutzung und berücksichtigt gleichzeitig ein potenzielles Nutzungswachstum. Wenn Sie in letzter Zeit keine Spot-Nutzung haben, bieten wir Ihnen ein niedriges Standardlimit, das auf Ihr Spot-Anfragelimit abgestimmt ist.
- Limit für Konfigurationen anfordern – Wir können die Anzahl neuer Anforderungskonfigurationen innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden begrenzen, wenn wir Muster erkennen, die nicht mit der beabsichtigten Verwendung des Spot-Platzierungsbewertungsfeatures verbunden sind. Wenn Sie das Limit erreicht haben, können Sie die bereits verwendeten Anforderungskonfigurationen wiederholen, aber neue Anforderungskonfigurationen lassen sich erst im nächsten Zeitraum von 24 Stunden angeben.
- Mindestanzahl von Instance-Typen — Wenn Sie Instance-Typen angeben, müssen Sie mindestens drei verschiedene Instance-Typen angeben. Andernfalls gibt Amazon EC2 einen niedrigen Spot-Platzierungswert zurück. Wenn Sie Instance-Aattribute angeben, müssen diese auf mindestens drei verschiedene Instance-Typen aufgelöst werden. Instance-Typen gelten als unterschiedlich,

wenn sie einen anderen Namen haben. Zum Beispiel gelten m5.8xlarge, m5a.8xlarge und m5.12xlarge als unterschiedlich.

Kosten

Für die Nutzung des Spot-Platzierungsbewertungsfeatures fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

So funktioniert die Spot-Platzierungsbewertung

Wenn Sie die Spot-Placement-Score-Funktion verwenden, geben Sie zunächst Ihre Rechenanforderungen für Ihre Spot-Instances an, und dann EC2 gibt Amazon den zehn besten Regionen oder Availability Zones zurück, in denen Ihre Spot-Anfrage wahrscheinlich erfolgreich sein wird. Jede Region oder Availability Zone wird auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. 10 gibt an, dass Ihre Spot-Anforderung sehr wahrscheinlich erfolgreich ist und 1 zeigt an, dass Ihre Spot-Anforderung wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Spot-Platzierungsbewertungsfeature zu verwenden:

- Schritt 1: Geben Sie Ihre Spot-Anforderungen an
- Schritt 2: Filtern Sie die Antwort auf die Spot-Platzierungsbewertung
- Schritt 3: Überprüfen Sie die Empfehlungen
- Schritt 4: Nutzen Sie die Empfehlungen

Schritt 1: Geben Sie Ihre Spot-Anforderungen an

Zuerst geben Sie wie folgt Ihre gewünschte Ziel-Spot-Kapazität und die Rechenanforderungen an:

1. Geben Sie die Ziel-Spot-Kapazität und optional die Zielkapazitätseinheit an.

   Sie können Ihre gewünschte Ziel-Spot-Kapazität als Anzahl der Instances oder v CPUs oder als Speichermenge in MiB angeben. Um die Zielkapazität als Anzahl von v CPUs oder als Speichermenge anzugeben, müssen Sie die Zielkapazitätseinheit als `vcpu` oder `memory-mib` angeben. Andernfalls wird standardmäßig die Anzahl der Instances angegeben.

   Wenn Sie Ihre Zielkapazität in Form der Anzahl von v CPUs oder der Speichermenge angeben, können Sie diese Einheiten beim Zählen der Gesamtkapazität verwenden. Wenn Sie beispielsweise eine Mischung aus Instances unterschiedlicher Größe verwenden möchten, können Sie die Zielkapazität als Gesamtzahl von v angebenCPUs. Die Spot-Placement-Score-Funktion berücksichtigt dann jeden Instance-Typ in der Anfrage anhand seiner Anzahl von v CPUs und

zählt bei der Summierung der Zielkapazität nicht die Gesamtzahl der Instances, CPUs sondern die Gesamtzahl der Instances.

Angenommen, Sie geben eine Gesamtzielkapazität von 30 V CPUs an und Ihre Instance-Typenliste besteht aus c5.xlarge (4 vCPUs), m5.2xlarge (8 v) und r5.large (2 vCPUs). CPUs Um insgesamt 30 V zu erreichenCPUs, könnten Sie eine Mischung aus 2 c5.xlarge (2*4 vCPUs), 2 m5.2xlarge (2*8 vCPUs) und 3 r5.large (3*2 vCPUs) erhalten.

2. Geben Sie Instance-Typen oder Instance-Attribute an.

   Sie können entweder die zu verwendenden Instance-Typen oder die Instance-Attribute angeben, die Sie für Ihre Rechenanforderungen benötigen, und Amazon dann die Instance-Typen mit diesen Attributen EC2 identifizieren lassen. Das wird als attributbasierte Instance-Typauswahl bezeichnet.

   Sie können nicht sowohl Instance-Typen als auch Instance-Attribute in derselben Anforderung einer Spot-Platzierungsbewertung angeben.

   Wenn Sie Instance-Typen angeben, müssen Sie mindestens drei verschiedene Instance-Typen angeben, andernfalls gibt Amazon EC2 einen niedrigen Spot-Platzierungswert zurück. Wenn Sie Instance-Aattribute angeben, müssen diese auf mindestens drei verschiedene Instance-Typen aufgelöst werden.

Beispiele für verschiedene Möglichkeiten zur Festlegung Ihrer Spot-Anforderungen finden Sie unter Beispielkonfigurationen.

Schritt 2: Filtern Sie die Antwort auf die Spot-Platzierungsbewertung

Amazon EC2 berechnet den Spot-Platzierungswert für jede Region oder Availability Zone und gibt entweder die Top 10 Regionen oder die Top 10 Availability Zones zurück, in denen Ihre Spot-Anfrage wahrscheinlich erfolgreich sein wird. Standardmäßig wird eine Liste der bewerteten Regionen zurückgegeben. Wenn Sie planen, Ihre gesamte Spot-Kapazität in einer einzigen Availability Zone zu starten, ist es hilfreich, eine Liste der bewerteten Availability Zones anzufordern.

Sie können einen Regionsfilter angeben, um die Regionen einzugrenzen, die in der Antwort zurückgegeben werden.

Sie können den Regionsfilter und eine Anforderung für bewertete Availability Zones kombinieren. Auf diese Weise beschränken sich die bewerteten Availability Zones auf die Regionen, nach denen Sie gefiltert haben. Um die am höchsten bewertete Availability Zone in einer Region zu finden, geben Sie nur diese Region an. Die Antwort gibt eine Liste aller Availability Zones in dieser Region zurück.

Schritt 3: Überprüfen Sie die Empfehlungen

Die Spot-Platzierungsbewertung für jede Region oder Availability Zone wird basierend auf der Zielkapazität, der Zusammensetzung der Instance-Typen, den historischen und aktuellen Spot-Nutzungstrends und dem Zeitpunkt der Anfrage berechnet. Da die Spot-Kapazität ständig schwankt, kann dieselbe Anforderung der Spot-Platzierungsbewertung zu unterschiedlichen Bewertungen führen, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten berechnet wird.

Regionen und Availability Zones werden auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Eine Punktzahl von 10 zeigt an, dass Ihre Spot-Anforderung sehr wahrscheinlich erfolgreich sein wird – sicher ist das aber nicht. Ein Ergebnis von 1 zeigt an, dass Ihre Spot-Anforderung sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird. Dasselbe Ergebnis kann für verschiedene Regionen oder Availability Zones zurückgegeben werden.

Wenn niedrige Punktzahlen zurückgegeben werden, können Sie Ihre Berechnungsanforderungen bearbeiten und den Punktestand neu berechnen. Sie können auch Empfehlungen für die Spot-Bewertung für die gleichen Berechnungsanforderungen zu verschiedenen Tageszeiten anfordern.

Schritt 4: Nutzen Sie die Empfehlungen

Eine Spot-Platzierungsbewertung ist nur relevant, wenn Ihre Spot-Anforderung genau dieselbe Konfiguration wie die Spot-Platzierungsbewertung hat (Zielkapazität, Zielkapazitätseinheit und Instance-Typen oder Instance-Attribute) und für die Verwendung der `capacity-optimized`-Zuweisungsstrategie konfiguriert ist. Andernfalls stimmt die Wahrscheinlichkeit, die verfügbare Spot-Kapazität zu erhalten, nicht mit der Bewertung überein.

Während eine Spot-Platzierungsbewertung als Richtlinie dient und nicht garantiert, dass Ihre Spot-Anforderung vollständig oder teilweise erfüllt wird, können Sie die folgenden Informationen verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen:

- Dieselbe Konfiguration verwenden — Der Spot-Platzierungswert ist nur relevant, wenn die Spot-Anforderungskonfiguration (Zielkapazität, Zielkapazitätseinheit und Instance-Typen oder Instance-Attribute) in Ihrer Auto Scaling Scaling-Gruppe, EC2 Flotte oder Spot-Flotte mit der Konfiguration übereinstimmt, die Sie eingegeben haben, um den Spot-Platzierungswert zu erhalten.

  Wenn Sie in Ihrer Spot-Placement-Score-Anfrage die attributbasierte Instance-Typauswahl verwendet haben, können Sie die attributbasierte Instance-Typauswahl verwenden, um Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppe, EC2 Flotte oder Spot-Flotte zu konfigurieren. Weutere Informationen finden Sie unter Erstellen einer gemischten Instances-Gruppe mit attributbasierter Auswahl des

Instance-Typs und Geben Sie Attribute für die Auswahl des Instance-Typs für EC2 Fleet oder Spot-Flotte an.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihre Zielkapazität in Form der Anzahl von v CPUs oder der Speichermenge angegeben haben und Sie Instance-Typen in Ihrer Spot-Placement-Score-Konfiguration angegeben haben, beachten Sie, dass Sie diese Konfiguration derzeit nicht in Ihrer Auto Scaling Scaling-Gruppe, EC2 Flotte oder Spot-Flotte erstellen können. Stattdessen müssen Sie die Instance-Gewichtung manuell festlegen, indem Sie den `WeightedCapacity`-Parameter verwenden.

- Verwenden der **`capacity-optimized`**-Zuweisungsstrategie – Bei jeder Bewertung wird davon ausgegangen, dass Ihre Flotten-Anforderung so konfiguriert ist, dass alle Availability Zones (für die Anforderung von Kapazität über Regionen hinweg) oder eine einzelne Availability Zone (wenn Sie Kapazität in einer Availability Zone anfordern) und die `capacity-optimized`-Spot-Zuweisungsstrategie für Ihre Anforderung der Spot-Kapazität erfolgreich sind. Wenn Sie andere Zuweisungsstrategien verwenden, z. B. `lowest-price`, stimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Spot-Kapazität verfügbar ist, nicht mit der Bewertung überein.
- Handeln Sie sofort bei einer Punktzahl – Die Empfehlung der Spot-Platzierungsbewertung spiegelt die verfügbare Spot-Kapazität zum Zeitpunkt der Anforderung wider und dieselbe Konfiguration kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wenn sie aufgrund von Spot-Kapazitätsschwankungen zu unterschiedlichen Zeiten berechnet wird. Eine Punktzahl von 10 bedeutet zwar, dass Ihre Spot-Kapazitätsanforderung mit hoher Wahrscheinlichkeit – aber nicht garantiert – erfolgreich ist, aber für beste Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, sofort auf eine Punktzahl zu reagieren. Wir empfehlen Ihnen auch, bei jedem Erstellen einer Kapazitätsanforderung eine neue Bewertung einzuholen.

Erforderliche Berechtigungen für Spot-Platzierungsbewertung

IAM-Identitäten (Benutzer, Rollen oder Gruppen) sind standardmäßig nicht berechtigt, the section called “Spot-Platzierungsbewertung” zu verwenden. Damit IAM-Identitäten den Spot Placement Score verwenden können, müssen Sie eine IAM-Richtlinie erstellen, die die Erlaubnis zur Verwendung der `ec2:GetSpotPlacementScores` EC2 API-Aktion erteilt. Anschließend fügen Sie die Richtlinie an die IAM-Identitäten an, die diese Berechtigung erfordern.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine IAM-Richtlinie, die die Erlaubnis zur Verwendung der API-Aktion erteilt. `ec2:GetSpotPlacementScores` EC2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:GetSpotPlacementScores",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Informationen zum Bearbeiten einer IAM-Richtlinie finden Sie unter Bearbeiten von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Spot-Platzierungsbewertung berechnen

Sie können eine Spot-Platzierungsbewertung berechnen, die auf der Zielkapazität und den Datenverarbeitungsanforderungen basiert. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “So funktioniert die Spot-Platzierungsbewertung”.

Erforderliche -Berechtigungen

Stellen Sie zuerst sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Erforderliche Berechtigungen”.

Optionen

- Mithilfe von Instance-Attributen berechnen
- Mithilfe von Instance-Typen berechnen
- Berechnen Sie mit dem AWS CLI

Suchen Sie nach einer automatisierten Lösung? Anstatt die manuellen Schritte in diesem Benutzerhandbuch zu befolgen, können Sie ein Spot-Placement-Score-Tracker-Dashboard erstellen, das die Ergebnisse automatisch erfasst und in Amazon speichert CloudWatch. Weitere Informationen finden Sie unter Anleitung zur Erstellung eines Spot-Platzierungsbewertungs-Tracker-Dashboard in AWS.

Mithilfe von Instance-Attributen berechnen

So berechnen Sie eine Spot-Platzierungsbewertung durch Angabe von Instance-Attributen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Spot Instances anfordern und wählen Sie Spot-Platzierungsbewertung berechnen aus.
4. Wählen Sie Anforderungen eingeben aus.
5. Geben Sie für Zielkapazität Ihre gewünschte Kapazität in Form der Anzahl der Instanzen oder v CPUs oder der Speichermenge (MiB) ein.
6. Um Ihre Rechenanforderungen zu spezifizieren und Amazon die optimalen Instance-Typen mit diesen Anforderungen EC2 ermitteln zu lassen, wählen Sie unter Instance-Attribute angeben, die Ihren Rechenanforderungen entsprechen.
7. Geben Sie für v CPUs die gewünschte Mindest- und Höchstzahl von v einCPUs. Um kein Limit anzugeben, wählen Sie Kein Minimum, Kein Maximum oder beides aus.
8. Geben Sie für Arbeitsspeicher (GiB) den gewünschten Mindest- und Höchstwert ein. Um kein Limit anzugeben, wählen Sie Kein Minimum, Kein Maximum oder beides.
9. Wählen Sie für CPU-Architektur die erforderliche Instance-Architektur aus.

10. (Optional) Für Zusätzliche Instance-Attribute können Sie optional ein oder mehrere Attribute angeben, um Ihre Computinganforderungen genauer auszudrücken. Jedes zusätzliche Attribut fügt Ihrer Anforderung weitere Einschränkungen hinzu. Sie können die zusätzlichen Attribute weglassen. In diesem Fall werden die Standardwerte verwendet. Eine Beschreibung der einzelnen Attribute und ihrer Standardwerte finden Sie unter get-spot-placement-scores.
11. (Optional) Um die Instance-Typen mit Ihren angegebenen Attributen anzuzeigen, erweitern Sie Vorschau der übereinstimmenden Instance-Typen. Um Instance-Typen von der Verwendung in der Platzierungsauswertung auszuschließen, wählen Sie die Instances aus und wählen Sie dann Ausgewählte Instance-Typen ausschließen.
12. Klicken Sie auf Platzierungsbewertungen laden und überprüfen Sie die Ergebnisse.
13. (Optional) Um die Spot-Platzierungsbewertung für bestimmte Regionen anzuzeigen, wählen Sie für Auszuwertende Regionen die zu bewertenden Regionen und dann Platzierungsbewertungen berechnen aus.
14. (Optional) Um die Spot-Platzierungsbewertung für die Availability Zones in den angezeigten Regionen anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Platzierungsbewertungen pro Availability Zone bereitstellen. Eine Liste der bewerteten Availability Zones ist nützlich, wenn Sie Ihre gesamte Spot-Kapazität in einer einzigen Availability Zone starten möchten.
15. (Optional) Um Ihre Rechenanforderungen zu bearbeiten und einen neuen Platzierungswert zu erhalten, wählen Sie Bearbeiten, nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor und wählen Sie dann Berechnen von Platzierungswerten aus.

Mithilfe von Instance-Typen berechnen

So berechnen Sie eine Spot-Platzierungsbewertung durch Angabe von Instance-Typen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Spot Instances anfordern und wählen Sie Spot-Platzierungsbewertung berechnen aus.
4. Wählen Sie Anforderungen eingeben aus.
5. Geben Sie für Zielkapazität Ihre gewünschte Kapazität in Form der Anzahl der Instanzen oder v CPUs oder der Speichermenge (MiB) ein.
6. Um die zu verwendenden Instance-Typen anzugeben, wählen Sie unter Instance-Typanforderungen die Option Instance-Typen manuell auswählen aus.

7. Klicken Sie auf Instance-Typen auswählen, wählen Sie die Instance-Typen aus, die verwendet werden sollen und klicken Sie dann auf Auswählen. Um Instance-Typen schnell zu finden, können Sie die Instance-Typen mithilfe der Filterleiste nach verschiedenen Eigenschaften filtern.
8. Klicken Sie auf Platzierungsbewertungen laden und überprüfen Sie die Ergebnisse.
9. (Optional) Um die Spot-Platzierungsbewertung für bestimmte Regionen anzuzeigen, wählen Sie für Auszuwertende Regionen die zu bewertenden Regionen und dann Platzierungsbewertungen berechnen aus.
10. (Optional) Um die Spot-Platzierungsbewertung für die Availability Zones in den angezeigten Regionen anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Platzierungsbewertungen pro Availability Zone bereitstellen. Eine Liste der bewerteten Availability Zones ist nützlich, wenn Sie Ihre gesamte Spot-Kapazität in einer einzigen Availability Zone starten möchten.
11. (Optional) Um die Liste der Instance-Typen zu bearbeiten und einen neuen Platzierungswert zu erhalten, wählen Sie Bearbeiten, nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor und wählen Sie dann Berechnen von Platzierungswerten aus.

Berechnen Sie mit dem AWS CLI

Berechnen Sie die Spot-Platzierungsbewertung

1. (Optional) Verwenden Sie den get-spot-placement-scoresBefehl und den Parameter, um alle möglichen Parameter zu generieren, die für die Konfiguration des Punktplatzierungswerts angegeben werden können. `--generate-cli-skeleton`

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
    --region us-east-1 \
    --generate-cli-skeleton
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceTypes": [
        ""
    ],
    "TargetCapacity": 0,
    "TargetCapacityUnitType": "vcpu",
    "SingleAvailabilityZone": true,
    "RegionNames": [
        ""
```

```
    ],
    "InstanceRequirementsWithMetadata": {
        "ArchitectureTypes": [
            "x86_64_mac"
        ],
        "VirtualizationTypes": [
            "hvm"
        ],
        "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "MemoryMiB": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "CpuManufacturers": [
                "amd"
            ],
            "MemoryGiBPerVCpu": {
                "Min": 0.0,
                "Max": 0.0
            },
            "ExcludedInstanceTypes": [
                ""
            ],
            "InstanceGenerations": [
                "previous"
            ],
            "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
            "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
            "BareMetal": "excluded",
            "BurstablePerformance": "excluded",
            "RequireHibernateSupport": true,
            "NetworkInterfaceCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "LocalStorage": "included",
            "LocalStorageTypes": [
                "hdd"
            ],
            "TotalLocalStorageGB": {
```

```
                "Min": 0.0,
                "Max": 0.0
            },
            "BaselineEbsBandwidthMbps": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "AcceleratorTypes": [
                "fpga"
            ],
            "AcceleratorCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "AcceleratorManufacturers": [
                "amd"
            ],
            "AcceleratorNames": [
                "vu9p"
            ],
            "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            }
        }
    },
    "DryRun": true,
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": ""
}
```

2. Erstellen Sie eine JSON-Konfigurationsdatei mit der Ausgabe des vorherigen Schritts und konfigurieren Sie sie wie folgt:

   a. Geben Sie für `TargetCapacity` die gewünschte Spot-Kapazität in Form der Anzahl der Instances oder v CPUs oder der Speichermenge (MiB) ein.

   b. Geben Sie für `TargetCapacityUnitType` die Einheit für die Zielkapazität ein. Wenn Sie diesen Parameter weglassen, wird standardmäßig `units` verwendet.

      Zulässige Werte: `units` (bedeutet eine Anzahl der Instances) | `vcpu` | `memory-mib`

   c. Geben Sie für `SingleAvailabilityZone` `true` für eine Antwort an, die eine Liste bewerteter Availability Zones zurückgibt. Eine Liste der bewerteten Availability Zones ist

nützlich, wenn Sie Ihre gesamte Spot-Kapazität in einer einzigen Availability Zone starten möchten. Wenn Sie diesen Parameter weglassen, wird standardmäßig `false` verwendet und die Antwort gibt eine Liste der bewerteten Regionen zurück.

d. (Optional) Geben Sie für `RegionNames` die Regionen an, die als Filter verwendet werden soll(en). Sie müssen den Regionscode angeben, z. B. `us-east-1`.

   Bei einem Regionsfilter gibt die Antwort nur die von Ihnen angegebenen Regionen zurück. Wenn Sie `true` für `SingleAvailabilityZone` angegeben haben, gibt die Antwort nur die Availability Zones in den angegebenen Regionen zurück.

e. Sie können entweder `InstanceTypes` oder `InstanceRequirements` aufnehmen, jedoch nicht beide in derselben Konfiguration.

   Geben Sie in Ihrer JSON-Konfiguration eine der folgenden Optionen an:

   - Um eine Liste der Instance-Typen anzugeben, geben Sie die Instance-Typen im `InstanceTypes`-Parameter an. Geben Sie mindestens drei verschiedene Instance-Typen an. Wenn Sie nur einen oder zwei Instance-Typen angeben, gibt die Spot-Bewertungsplatzierung eine niedrige Bewertung zurück. Eine Liste der Instance-Typen finden Sie unter EC2 Amazon-Instance-Typen.
   - Um die Instance-Attribute anzugeben, sodass Amazon EC2 die Instance-Typen identifiziert, die diesen Attributen entsprechen, geben Sie die Attribute an, die sich in der `InstanceRequirements` Struktur befinden.

     Sie müssen Werte für `VCpuCount`, `MemoryMiB` und `CpuManufacturers` angeben. Sie können die anderen Attribute weglassen. In diesem Fall werden die Standardwerte verwendet. Eine Beschreibung der einzelnen Attribute und ihrer Standardwerte finden Sie unter get-spot-placement-scores.

   Beispielkonfigurationen finden Sie unter Beispielkonfigurationen.

3. Um den Spot-Platzierungswert für die Anforderungen abzurufen, die Sie in der JSON-Datei angegeben haben, verwenden Sie den get-spot-placement-scoresBefehl und geben Sie mithilfe des `--cli-input-json` Parameters den Namen und den Pfad zu Ihrer JSON-Datei an.

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

Beispielausgabe, wenn `SingleAvailabilityZone` auf `false` gesetzt oder weggelassen ist (in diesem Fall wird standardmäßig `false` verwendet) – eine bewertete Liste von Regionen wird zurückgegeben.

```
"SpotPlacementScores": [
    {
        "Region": "us-east-1",
        "Score": 7
    },
    {
        "Region": "us-west-1",
        "Score": 5
    },
   ...
```

Beispielausgabe, wenn `SingleAvailabilityZone` auf `true` gesetzt ist – eine bewertete Liste von Availability Zones wird zurückgegeben.

```
"SpotPlacementScores": [
    {
        "Region": "us-east-1",
        "AvailabilityZoneId": "use1-az1",
        "Score": 8
    },
    {
        "Region": "us-east-1",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az3",
        "Score": 6
    },
   ...
```

Beispielkonfigurationen

Wenn Sie den verwenden AWS CLI, können Sie die folgenden Beispielkonfigurationen verwenden.

Beispielkonfigurationen

- Beispiel: Instance-Typen und Zielkapazität angeben
- Beispiel: Instance-Typen und Zielkapazität in Bezug auf Arbeitsspeicher angeben
- Beispiel: Angeben von Attributen für die attributbasierte Instance-Typauswahl

- Beispiel: Geben Sie Attribute für die attributbasierte Instance-Typauswahl an und geben Sie eine bewertete Liste von Availability Zones zurück

Beispiel: Instance-Typen und Zielkapazität angeben

Die folgende Beispielkonfiguration gibt drei verschiedene Instance-Typen und eine Ziel-Spot-Kapazität von 500 Spot Instances an.

```
{
    "InstanceTypes": [
        "m5.4xlarge",
        "r5.2xlarge",
        "m4.4xlarge"
    ],
    "TargetCapacity": 500
}
```

Beispiel: Instance-Typen und Zielkapazität in Bezug auf Arbeitsspeicher angeben

Die folgende Beispielkonfiguration gibt drei verschiedene Instance-Typen und eine Ziel-Spot-Kapazität von 500 000 MiB Speicher an, wobei die Anzahl der zu startenden Spot Instances insgesamt 500 000 MiB Speicher bereitstellen muss.

```
{
    "InstanceTypes": [
        "m5.4xlarge",
        "r5.2xlarge",
        "m4.4xlarge"
    ],
    "TargetCapacity": 500000,
    "TargetCapacityUnitType": "memory-mib"
}
```

Beispiel: Angeben von Attributen für die attributbasierte Instance-Typauswahl

Die folgende Beispielkonfiguration ist für die attributbasierte Instance-Typauswahl konfiguriert, gefolgt von einer Texterklärung der Beispielkonfiguration.

```
{
    "TargetCapacity": 5000,
```

```
    "TargetCapacityUnitType": "vcpu",
    "InstanceRequirementsWithMetadata": {
        "ArchitectureTypes": ["arm64"],
        "VirtualizationTypes": ["hvm"],
        "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {
                "Min": 1,
                "Max": 12
            },
            "MemoryMiB": {
                "Min": 512
            }
        }
    }
}
```

`InstanceRequirementsWithMetadata`

Um die attributbasierte Instance-Typauswahl zu verwenden, müssen Sie die `InstanceRequirementsWithMetadata`-Struktur in Ihre Konfiguration aufnehmen und die gewünschten Attribute für die Spot Instances angeben.

Im vorherigen Beispiel werden die folgenden erforderlichen Instance-Attribute angegeben:

- `ArchitectureTypes` – Der Architekturtyp der Instance-Typen muss `arm64` sein.
- `VirtualizationTypes` – Der Virtualisierungstyp der Instance-Typen muss `hvm` sein.
- `VCpuCount`— Die Instance-Typen müssen mindestens 1 und maximal 12 V habenCPUs.
- `MemoryMiB` – Die Instance-Typen müssen mindestens 512 MiB Speicher aufweisen. Indem Sie den `Max`-Parameter weglassen, geben Sie an, dass es keine Höchstgrenze gibt.

Beachten Sie, dass es mehrere andere optionale Attribute gibt, die Sie angeben können. Eine Liste der Attribute finden Sie unter get-spot-placement-scores.

`TargetCapacityUnitType`

Der `TargetCapacityUnitType`-Parameter gibt die Einheit für die Zielkapazität an. Im Beispiel sind die Zielkapazität `5000` und der Typ der Zielkapazitätseinheit`vcpu`, die zusammen eine gewünschte Zielkapazität von 5000 v angebenCPUs, wobei die Anzahl der zu startenden Spot-Instances insgesamt 5000 v ergeben mussCPUs.

Beispiel: Geben Sie Attribute für die attributbasierte Instance-Typauswahl an und geben Sie eine bewertete Liste von Availability Zones zurück

Die folgende Beispielkonfiguration ist für die attributbasierte Instance-Typauswahl konfiguriert. Indem Sie `"SingleAvailabilityZone": true` angeben, gibt die Antwort eine Liste der bewerteten Availability Zones zurück.

```
{
    "TargetCapacity": 1000,
    "TargetCapacityUnitType": "vcpu",
    "SingleAvailabilityZone": true,
    "InstanceRequirementsWithMetadata": {
        "ArchitectureTypes": ["arm64"],
        "VirtualizationTypes": ["hvm"],
        "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {
                "Min": 1,
                "Max": 12
            },
            "MemoryMiB": {
                "Min": 512
            }
        }
    }
}
```

Ihre Spot-Instance-Kosten mithilfe des Spot-Instance-Daten-Feeds verfolgen

Um Ihnen zu helfen, die Gebühren für Ihre Spot-Instances zu verstehen, EC2 stellt Amazon einen Datenfeed zur Verfügung, der Ihre Spot-Instance-Nutzung und Preise beschreibt. Dieser Daten-Feed wird an den Amazon S3-Bucket gesendet, den Sie beim Abonnieren des Daten-Feeds angegeben haben.

Daten-Feed-Dateien treffen in der Regel einmal pro Stunde in Ihrem Bucket ein. Wenn während einer bestimmten Stunde keine Spot-Instance ausgeführt wird, erhalten Sie für diese Stunde keine Daten-Feed-Datei.

Jede Stunde Spot-Instance-Nutzung wird in der Regel in einer einzelnen Datendatei abgedeckt. Diese Dateien werden komprimiert (gzip), bevor sie an Ihren Bucket geliefert werden. Amazon EC2 kann mehrere Dateien für eine bestimmte Nutzungsstunde schreiben, wenn die Dateien groß sind (z. B. wenn der Dateiinhalt für die Stunde vor der Komprimierung 50 MB überschreitet).

> **Note**
>
> Sie können jeweils nur einen Spot-Instance-Datenfeed erstellen AWS-Konto.

Der Spot-Instance-Datenfeed wird in allen AWS Regionen außer China (Peking), China (Ningxia), AWS GovCloud (USA) und den Regionen unterstützt, die standardmäßig deaktiviert sind.

Inhalt

- Name und Format der Daten-Feed-Datei
- Anforderungen für den Amazon S3-Bucket
- Abonnieren eines Spot-Instance-Date-Feeds
- Daten in Ihrem Datenfeed anzeigen
- Löschen Ihres Spot-Instance-Daten-Feeds

Name und Format der Daten-Feed-Datei

Der Name der Daten-Feed-Datei für eine Spot-Instance weist das folgende Format auf (Datum und Uhrzeit in UTC):

```
bucket-name.s3.amazonaws.com/optional-prefix/aws-account-id.YYYY-MM-DD-HH.n.unique-id.gz
```

Wenn Ihr Bucket-Name beispielsweise **amzn-s3-demo-bucket** lautet und Ihr Präfix **my-prefix**, dann sehen Ihre Dateinamen in etwa wie folgt aus:

```
amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/my-prefix/111122223333.2023-12-09-07.001.b959dbc6.gz
```

Weitere Informationen zu Bucket-Namen finden Sie unter Regeln für die Bucket-Benennung im Benutzerhandbuch für Amazon S3.

Die Daten-Feed-Dateien für die Spot-Instance verwenden Tabulatoren als Trennzeichen. Jede Zeile in der Datendatei entspricht einer Instance-Stunde und enthält die in der folgenden Tabelle aufgeführten Felder.

Feld	Beschreibung

Feld	Beschreibung
`Timestamp`	Der Zeitstempel, der zur Berechnung des Preises für diese Instance-Nutzung verwendet wird.
`UsageType`	Die Art der Nutzung und der Instance-Typ, für die diese Kosten anfallen. Für `m1.small` Spot-Instances ist dieses Feld auf `SpotUsage` festgelegt. Bei allen anderen Instance-Typen ist dieses Feld auf `SpotUsage:` {Instance-type} eingestellt. Beispiel, `SpotUsage:c1.medium` .
`Operation`	Das Produkt, für das diese Kosten anfallen. Bei Linux-Spot-Instances ist dieses Feld auf `RunInstances` eingestellt. Bei Windows-Spot-Instances ist dieses Feld auf `RunInstances:0002` eingestellt. Die Spot-Nutzung wird nach den Availability Zones gruppiert.
`InstanceID`	Die ID der Spot-Instance, die diese Instance-Nutzung generiert hat.
`MyBidID`	Die ID der Spot-Instance-Anforderung, die diese Instance-Nutzung generiert hat.
`MyMaxPrice`	Der für diese Spot-Anforderung angegebene Höchstpreis.
`MarketPrice`	Der Spot-Preis zu dem im Feld `Timestamp` angegebenen Zeitpunkt.
`Charge`	Der für diese Instance-Nutzung berechnete Preis
`Version`	Die Version des Datenfeeds. Die mögliche Version ist 1.0.

Anforderungen für den Amazon S3-Bucket

Beim Abonnieren des Daten-Feeds müssen einen Amazon S3-Bucket angeben, in dem die Daten-Feed-Dateien gespeichert werden sollen.

Beachten Sie bei der Auswahl eines Amazon S3-Buckets für den Daten-Feed Folgendes:

- Sie müssen eine FULL_CONTROL-Berechtigung für den Bucket haben. Wenn Sie der Bucket-Eigentümer sind, verfügen Sie standardmäßig über diese Berechtigung. Andernfalls muss der Bucket-Besitzer Ihnen AWS-Konto diese Erlaubnis erteilen.
- Wenn Sie einen Datenfeed abonnieren, werden diese Berechtigungen verwendet, um die Bucket-ACL zu aktualisieren, sodass dem AWS Datenfeed-Konto die entsprechenden FULL_CONTROL Berechtigungen erteilt werden. Das AWS Datenfeed-Konto schreibt Datenfeed-Dateien in den Bucket. Wenn Ihr Konto nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, können die Daten-Feed-Dateien nicht in den Bucket geschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter An Amazon S3 gesendete Logs im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

  Wenn Sie die ACL aktualisieren und die Berechtigungen für das AWS Datenfeed-Konto entfernen, können die Datenfeed-Dateien nicht in den Bucket geschrieben werden. Sie müssen den Daten-Feed erneut abonnieren, um die Daten-Feed-Dateien zu erhalten.
- Jede Daten-Feed-Datei verfügt über eine eigene ACL (unabhängig von der ACL für den Bucket). Der Bucket-Eigentümer verfügt über eine FULL_CONTROL-Berechtigung für die Datendateien. Das AWS Datenfeed-Konto hat Lese- und Schreibberechtigungen.
- Wenn Sie Ihr Datenfeed-Abonnement löschen, EC2 entzieht Amazon weder dem Bucket noch den AWS Datendateien die Lese- und Schreibberechtigungen für das Datenfeed-Konto. Sie müssen diese Berechtigungen selbst entfernen.
- Wenn Sie Ihren Amazon S3 S3-Bucket mit serverseitiger Verschlüsselung mit einem in AWS Key Management Service (SSE-KMS) gespeicherten AWS KMS Schlüssel verschlüsseln, müssen Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter serverseitige Amazon S3 S3-Bucket-Verschlüsselung im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

Abonnieren eines Spot-Instance-Date-Feeds

Sie können Ihren Spot-Instance-Datenfeed jederzeit abonnieren. Sie können diese Aufgabe nicht mit der EC2 Amazon-Konsole abschließen.

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass der Bucket nicht über genügend Berechtigungen verfügt, finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung im folgenden Artikel: Problembehandlung beim Daten-Feed für Spot Instances.

AWS CLI

Um Ihren Datenfeed zu abonnieren

Verwenden Sie den create-spot-datafeed-subscription-Befehl.

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um einen Bucket mit einem Präfix anzugeben:

```
aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --prefix my-prefix
```

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um einen Bucket ohne Präfix anzugeben:

```
aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

PowerShell

Um Ihren Datenfeed zu abonnieren

Verwenden Sie das New-EC2SpotDatafeedSubscriptionCmdlet.

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um einen Bucket mit einem Präfix anzugeben:

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription `
    -Bucket amzn-s3-demo-bucket `
    -Prefix my-prefix
```

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um einen Bucket ohne Präfix anzugeben:

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription `
    -Bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Daten in Ihrem Datenfeed anzeigen

In der AWS Management Console, öffne AWS CloudShell. Verwenden Sie den folgenden s3-Sync-Befehl, um die GZ-Dateien für Ihren Datenfeed aus dem S3-Bucket abzurufen und sie in dem von Ihnen angegebenen Ordner zu speichern.

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket ./data-feed
```

Um den Inhalt einer .gz-Datei anzuzeigen, wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie den Inhalt des S3-Buckets gespeichert haben.

```
cd data-feed
```

Verwenden Sie den ls-Befehl, um die Namen der Dateien anzuzeigen. Verwenden Sie den zcat-Befehl mit dem Namen der Datei, um den Inhalt der komprimierten Datei anzuzeigen. Nachfolgend finden Sie ein Beispielbefehl.

```
zcat  111122223333.2023-12-09-07.001.b959dbc6.gz
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
#Version: 1.0
#Fields: Timestamp UsageType Operation InstanceID MyBidID MyMaxPrice MarketPrice Charge
 Version
2023-12-09 07:13:47 UTC USE2-SpotUsage:c7a.medium       RunInstances:SV050
 i-0c3e0c0b046e050df     sir-pwq6nmfp    0.0510000000 USD        0.0142000000 USD
  0.0142000000 USD        1
```

Löschen Ihres Spot-Instance-Daten-Feeds

Wenn Sie mit dem Spot-Instance-Datenfeed fertig sind, können Sie ihn löschen.

AWS CLI

Um Ihren Datenfeed zu löschen

Verwenden Sie den delete-spot-datafeed-subscription-Befehl.

```
aws ec2 delete-spot-datafeed-subscription
```

PowerShell

Um Ihren Datenfeed zu löschen

Verwenden Sie das Remove-EC2SpotDatafeedSubscriptionCmdlet.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Serviceverknüpfte Rolle für Spot-Instance-Anforderungen

Amazon EC2 verwendet dienstbezogene Rollen für die Berechtigungen, die erforderlich sind, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit einer verknüpft ist. AWS-Service Dienstverknüpfte Rollen bieten eine sichere Möglichkeit, Berechtigungen zu delegieren, AWS-Services da nur der verknüpfte Dienst eine dienstbezogene Rolle übernehmen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.

Amazon EC2 verwendet die servicebezogene Rolle namens AWSServiceRoleForEC2Spot, um Spot-Instances in Ihrem Namen zu starten und zu verwalten.

Berechtigungen vonAWSServiceRoleForEC2Spot

Amazon EC2 verwendet AWSServiceRoleForEC2Spot, um die folgenden Aktionen durchzuführen:

- `ec2:DescribeInstances`: Spot-Instances beschreiben
- `ec2:StopInstances`: Spot-Instances stoppen
- `ec2:StartInstances`: Spot-Instances starten

Erstellen der serviceverknüpften Rolle

Größtenteils müssen Sie die serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Amazon EC2 erstellt die mit dem AWSServiceRoleForEC2Spot-Dienst verknüpfte Rolle, wenn Sie zum ersten Mal eine Spot-Instance über die Konsole anfordern.

Wenn Sie vor Oktober 2017, als Amazon EC2 begann, diese servicebezogene Rolle zu unterstützen, eine aktive Spot-Instance-Anfrage hatten, EC2 hat Amazon die AWSServiceRoleForEC2Spot-Rolle in Ihrem AWS Konto erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter In meinem Konto wird eine neue Rolle angezeigt im IAM-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie die AWS CLI oder eine API verwenden, um eine Spot-Instance anzufordern, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass diese Rolle existiert.

Um AWSServiceRoleForEC2Spot mit der Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen aus.
3. Wählen Sie Create role (Rolle erstellen) aus.

4. Wählen Sie auf der Seite Typ der vertrauenswürdigen Entität auswählen EC2die Optionen EC2 - Spot-Instances und Weiter: Berechtigungen aus.
5. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Next: Review (Nächster Schritt: Prüfen).
6. Wählen Sie auf der Seite Review (Prüfen) Create role (Rolle erstellen) aus.

Um AWSServiceRoleForEC2Spot zu erstellen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie den create-service-linked-role-Befehl wie folgt:

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Wenn Sie Spot-Instances nicht mehr verwenden müssen, empfehlen wir Ihnen, die AWSServiceRoleForEC2Spot-Rolle zu löschen. Nachdem diese Rolle aus Ihrem Konto gelöscht wurde, erstellt Amazon EC2 die Rolle erneut, wenn Sie Spot-Instances anfordern.

Gewähren Sie Zugriff auf vom Kunden verwaltete Schlüssel zur Verwendung mit verschlüsselten AMIs und EBS-Snapshots

Wenn Sie ein verschlüsseltes AMI oder einen verschlüsselten Amazon EBS-Snapshot für Ihre Spot-Instances angeben und einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Verschlüsselung verwenden, müssen Sie der AWSServiceRoleForEC2Spot-Rolle die Erlaubnis erteilen, den vom Kunden verwalteten Schlüssel zu verwenden, damit Amazon Spot-Instances in Ihrem Namen starten EC2 kann. Dazu müssen Sie dem vom Kunden verwalteten Schlüssel eine Erteilung hinzufügen, wie im Folgenden gezeigt:

Bei der Einrichtung von Berechtigungen ist die Erteilung von Berechtigung eine Alternative zu Schüsselrichtlinien. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Erteilungen und Verwenden von Schlüsselrichtlinien in AWS KMS im Developer-Handbuch für AWS Key Management Service .

Um der AWSServiceRoleForEC2Spot-Rolle Berechtigungen zur Verwendung des vom Kunden verwalteten Schlüssels zu erteilen

- Verwenden Sie den Befehl create-grant, um dem vom Kunden verwalteten Schlüssel einen Grant hinzuzufügen und den Principal (die mit dem AWSServiceRoleForEC2Spot-Dienst verknüpfte Rolle) anzugeben, der die Berechtigung zur Ausführung der durch die Gewährung erlaubten Operationen erhält. Der vom Kunden verwaltete Schlüssel wird durch den `key-id`-Parameter und den ARN des vom Kunden verwalteten Schlüssels angegeben. Der Principal wird durch den

`grantee-principal` Parameter und den ARN der mit dem AWSServiceRoleForEC2Spot-Dienst verknüpften Rolle angegeben.

```
aws kms create-grant \
    --region us-east-1 \
    --key-id arn:aws:kms:us-
east-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
spot.amazonaws.com/AWSServiceRoleForEC2Spot \
    --operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
 "GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
 "ReEncryptTo"
```

Kontingente für Spot-Instances

Es gibt Kontingente für die Anzahl von ausgeführten Spot-Instances und von ausstehenden Spot-Instance-Anforderungen pro AWS-Konto und Region. Sobald eine ausstehende Spot-Instance-Anfrage erfüllt wurde, wird die Anfrage nicht mehr auf das Kontingent angerechnet, da die ausgeführte Instance auf das Kontingent angerechnet wird.

Spot-Instance-Kontingente werden anhand der Anzahl der virtuellen Zentraleinheiten (vCPUs) verwaltet, die Ihre laufenden Spot-Instances entweder verwenden oder bis zur Erfüllung offener Spot-Instance-Anfragen verwenden werden. Wenn Sie Ihre Spot-Instances beenden, aber die Spot-Instance-Anfragen nicht stornieren, werden die Anfragen auf Ihr Spot-Instance-vCPU-Kontingent angerechnet, bis Amazon die Spot-Instance-Kündigungen EC2 erkennt und die Anfragen schließt.

Wir bieten die folgenden Kontingenttypen für Spot Instances.

Name	Standard	Anpassbar
Alle DL-Spot-Instance-Anforderungen	0	Ja
Alle F-Spot-Instance-Anforderungen	0	Ja
Alle G- und VT-Spot-Instance-Anforderungen	0	Ja
Alle Inf-Spot-Instance-Anforderungen	0	Ja
Alle P4-, P3- und P2-Spot-Instance-Anfragen	0	Ja

Name	Standard	Anpassbar
Alle P5-Spot-Instance-Anfragen	0	Ja
Alle Spot-Instance-Standard-Anforderungen (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)	5	Ja
Alle Anforderungen von Trn-Spot-Instances	0	Ja
Alle X-Spot-Instance-Anforderungen	0	Ja

Auch wenn Amazon Ihre Spot-Instance-Kontingente EC2 automatisch an Ihre Nutzung anpasst, können Sie bei Bedarf eine Erhöhung des Kontingents beantragen. Wenn Sie beispielsweise mehr Spot Instances starten möchten, als Ihr aktuelles Kontingent zulässt, können Sie eine Kontingenterhöhung anfordern. Sie können auch eine Kontingenterhöhung anfordern, wenn Sie eine Spot-Instance-Anforderung senden und der Fehler `Max spot instance count exceeded` angezeigt wird. Zum Anfordern einer Kontingenterhöhung können Sie die in EC2 Amazon-Servicekontingente beschriebene Service-Quotas-Konsole verwenden.

Sie können jede beliebige Kombination von Instance-Typen starten, die Ihren wechselnden Anwendungsanforderungen entspricht. Bei einem Kontingent für alle Standard-Spot-Instance-Anfragen von 256 v könnten Sie CPUs beispielsweise 32 `m5.2xlarge` Spot-Instances (32 x 8 vCPUs) oder 16 `c5.4xlarge` Spot-Instances (16 x 16 vCPUs) anfordern.

Mit der Integration von Amazon CloudWatch Metrics können Sie die EC2 Nutzung anhand Ihrer Kontingente überwachen. Sie können auch Alarme konfigurieren, um vor beinahe erreichten Kontingenten zu warnen. Weitere Informationen finden Sie unter Service Quotas und CloudWatch Amazon-Alarme im Service-Kontingents-Benutzerhandbuch .

EC2 Dedizierte Amazon-Hosts

Ein Amazon EC2 Dedicated Host ist ein physischer Server, der vollständig für Ihre Nutzung reserviert ist. Sie können sich optional dafür entscheiden, die Instance-Kapazität mit anderen AWS -Konten zu teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifendes Amazon EC2 Dedicated Host-Sharing.

Dedicated Hosts bieten Transparenz und Kontrolle über die Platzierung von Instances und unterstützen Host-Affinität. Das bedeutet, dass Sie Instances auf bestimmten Hosts starten und ausführen können und dass Sie sicherstellen können, dass Instances nur auf bestimmten Hosts

ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.

Dedicated Hosts bieten umfassenden Support für Bring Your Own License (BYOL). Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre vorhandenen Softwarelizenzen pro Socket, pro Kern oder pro VM, einschließlich Windows Server, SQL Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux oder andere Softwarelizenzen, die an Sockets oder physische Kerne gebunden sind, gemäß Ihren Lizenzbedingungen zu verwenden. VMs

Wenn Sie möchten, dass Ihre Instances auf dedizierter Hardware ausgeführt werden, Sie aber keine Transparenz oder Kontrolle über die Instance-Platzierung benötigen und Sie keine Softwarelizenzen pro Socket oder pro Core verwenden müssen, können Sie stattdessen die Verwendung von Dedicated Instances in Betracht ziehen. Dedicated Instances und Dedicated Hosts können beide verwendet werden, um EC2 Amazon-Instances auf dedizierten physischen Servern zu starten.
Es gibt keine leistungsbezogenen, sicherheitsrelevanten oder physischen Unterschiede zwischen Dedicated Instances und Instances auf Dedicated Hosts. Es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede zwischen beiden. Die folgende Tabelle hebt einige der wichtigsten Unterschiede zwischen Dedicated Hosts und Dedicated Instances hervor:

	Dedicated Host	Dedicated Instance
Dedizierter physischer Server	Physischer Server mit Instance-Kapazität, die vollständig für Ihre Nutzung bereitgestellt wird.	Physischer Server, der für ein einzelnes Kundenkonto bereitgestellt wird.
Instance-Kapazität sfreigabe	Kann die Instance-Kapazität mit anderen Konten teilen.	Nicht unterstützt
Fakturierung	Abrechnung pro Host	Abrechnung pro Instance
Sichtbarkeit von Sockets, Kernen und Host-ID	Zeigt die Anzahl der Sockets und physischen Kerne	Keine Sichtbarkeit
Host- und Instance-Affinität	Gestattet Ihnen, Ihre Instances im Laufe der Zeit durchgängig auf	Nicht unterstützt

	Dedicated Host	Dedicated Instance
	demselben physischen Server bereitzustellen	
Zielgerichtete Instance-Platzierung	Bietet zusätzliche Sichtbarkeit und Kontrolle darüber, wie Instances auf einem physischen Server platziert werden.	Nicht unterstützt
Automatische Instance-Wiederherstellung	Unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellung von Amazon EC2 Dedicated Host.	Unterstützt
Bring Your Own License (BYOL)	Unterstützt	Teilweise Unterstützung*
Kapazitätsreservierungen	Nicht unterstützt	Unterstützt

* Microsoft SQL Server mit Lizenzmobilität über Software Assurance und Windows Virtual Desktop Access (VDA)-Lizenzen können mit Dedicated Instance verwendet werden.

Weitere Informationen über Dedicated Instances finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances.

Dedicated Hosts-Einschränkungen

Bevor Sie Dedicated Hosts zuordnen, beachten Sie die folgenden Begrenzungen und Einschränkungen:

- Um RHEL und SUSE Linux auf Dedicated Hosts auszuführen, müssen Sie Ihre eigenen mitbringen. AMIs Sie können RHEL und SUSE Linux AMIs , die von Dedicated Hosts angeboten werden AWS oder auf AWS Marketplace Dedicated Hosts verfügbar sind, nicht verwenden. Weitere Informationen zum Erstellen Ihres eigenen AMI finden Sie unter Bringen Sie Ihre eigenen Softwarelizenzen zu Amazon EC2 Dedicated Hosts.

Diese Einschränkung gilt nicht für Hosts, die für Instances mit hohem Arbeitsspeicher (`u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal`, `u-12tb1.metal`, `u-18tb1.metal`, und `u-24tb1.metal`) zugewiesen sind. RHEL und SUSE Linux AMIs , die von AWS oder auf angeboten werden, AWS Marketplace können mit diesen Hosts verwendet werden.

- Es gibt eine Begrenzung für die Anzahl der laufenden Dedicated Hosts pro Instance-Familie pro AWS -Konto pro Region. Kontingente gelten nur für laufende Instances. Wenn Ihre Instance aussteht, stoppt oder angehalten wird, wird sie nicht auf Ihr Kontingent angerechnet. Um die Kontingente für Ihr Konto einzusehen oder eine Kontingenterhöhung anzufordern, können Sie die Service-Quotas-Konsole verwenden.
- Auto Scaling-Gruppen werden unterstützt, wenn eine Startvorlage verwendet wird, bei der eine Hostressourcengruppe angegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Startvorlage mit erweiterten Einstellungen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.
- Amazon RDS-Instances werden nicht unterstützt.
- Das AWS kostenlose Nutzungskontingent ist für Dedicated Hosts nicht verfügbar.
- Die Instance-Platzierungskontrolle bezieht sich auf die Verwaltung von Instance-Starts auf Dedicated Hosts. Sie können Dedicated Hosts nicht in Platzierungsgruppen einteilen.
- Wenn Sie einen Host für einen virtualisierten Instance-Typ zuweisen, können Sie den Instance-Typ nicht in einen `.metal`-Instance-Typ ändern, nachdem der Host zugewiesen wurde. Wenn Sie beispielsweise einen Host für den `m5.large`-Instance-Typ zuweisen, können Sie den Instance-Typ nicht in `m5.metal` ändern.

  Ebenso können Sie, wenn Sie einen Host für einen `.metal`-Instance-Typ zuweisen, den Instance-Typ nicht in einen virtualisierten Instance-Typ ändern, nachdem der Host zugewiesen wurde. Wenn Sie beispielsweise einen Host für den `m5.metal`-Instance-Typ zuweisen, können Sie den Instance-Typ nicht in `m5.large` ändern.

Inhalt

- Preise und Abrechnung EC2 für Amazon Dedicated Host
- Kapazitätskonfigurationen EC2 für Amazon Dedicated Host-Instances
- Burstable T3-Instances auf Amazon EC2 Dedicated Hosts
- Bringen Sie Ihre eigenen Softwarelizenzen zu Amazon EC2 Dedicated Hosts
- Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host

- Weisen Sie Ihrem Konto einen Amazon EC2 Dedicated Host zu
- Starten Sie EC2 Amazon-Instances auf einem Amazon EC2 Dedicated Host
- Starten Sie EC2 Amazon-Instances in einer Host-Ressourcengruppe
- Ändern Sie die Einstellung für die automatische Platzierung für einen vorhandenen Amazon EC2 Dedicated Host
- Unterstützte Instance-Typen für einen vorhandenen Amazon EC2 Dedicated Host ändern
- Ändern Sie die Tenancy und Affinität von Amazon EC2 Dedicated Host für eine Amazon-Instance EC2
- Einen Amazon EC2 Dedicated Host veröffentlichen
- Migrieren Sie zu Nitro-basierten Amazon EC2 Dedicated Hosts
- Dedicated-Host-Reservierungen für Abrechnungsrabatte bei Dedicated Hosts erwerben
- Kontoübergreifendes Amazon EC2 Dedicated Host-Sharing
- Amazon EC2 Dedicated Hosts auf AWS Outposts
- Wiederherstellung von Amazon EC2 Dedicated Host
- Host-Wartung für Amazon EC2 Dedicated Host
- Überwachen Sie den Status Ihrer Amazon EC2 Dedicated Hosts
- Verfolgen Sie Änderungen der Amazon EC2 Dedicated Host-Konfiguration mit AWS Config

Preise und Abrechnung EC2 für Amazon Dedicated Host

Der Preis für eine Dedicated Host variiert in Abhängigkeit von der Zahlungsoption.

Zahlungsoptionen

- On-Demand Dedicated Hosts
- Dedicated Host Reservations
- Savings Plans
- Preise für Windows Server auf Dedicated Hosts

On-Demand Dedicated Hosts

Die On-Demand-Abrechnung wird automatisch aktiviert, wenn Sie Ihrem Konto einen Dedicated Host zuweisen.

Der On-Demand-Preis für einen Dedicated Host variiert abhängig von Instance-Familie und Region. Sie zahlen pro Sekunde (mit einem Minimum von 60 Sekunden) für den aktiven Dedicated Host, unabhängig von der Menge oder der Größe der Instances, die Sie darauf starten möchten. Weitere Informationen zu On-Demand-Preisen finden Sie unter Amazon EC2 Dedicated Hosts On-Demand-Preise.

Sie können einen On-Demand Dedicated Host jederzeit freigeben, sodass keine Gebühren mehr dafür anfallen. Weitere Informationen über die Freigabe eines Dedicated Host finden Sie unter Einen Amazon EC2 Dedicated Host veröffentlichen.

Dedicated Host Reservations

Dedicated Host-Reservierungen bietet einen Abrechnungsrabatt im Vergleich zur Ausführung von On-Demand-Dedicated Hosts. Reservierungen sind in drei Zahlungsoptionen verfügbar:

- Keine Vorauszahlung:— Reservierungen vom Typ "Keine Vorauszahlung" bieten Ihnen einen Rabatt auf Ihre Dedicated Host-Nutzung in einem bestimmten Zeitraum und erfordern keine Vorauszahlung. Verfügbar mit einer Laufzeit von einem Jahr und drei Jahren. Nur einige Instance-Familien unterstützen die dreijährige Laufzeit für „Keine Vorabreservierungen“.
- Teilweise Vorauszahlung:— Ein Teil der Reservierung muss im Voraus bezahlt werden und die restlichen Stunden während der Laufzeit werden zu einem ermäßigten Satz abgerechnet. Verfügbar mit einer Laufzeit von einem Jahr und drei Jahren.
- Komplette Vorauszahlung:— Bietet den günstigsten effektiven Preis. Ist verfügbar mit einer Laufzeit von einem Jahr und drei Jahren und deckt die gesamten Kosten für die Laufzeit im Voraus ab, ohne weitere, künftig anfallende Kosten.

Sie müssen über aktive Dedicated Hosts in Ihrem Konto verfügen, bevor Sie Reservierungen kaufen können. Jede Reservierung kann einen oder mehrere Hosts abdecken, die dieselbe Instance-Familie in einer einzelnen Availability Zone unterstützen. Reservierungen werden auf die Instance-Familie auf dem Host angewendet, nicht auf die Instance-Größe. Falls Sie über drei Dedicated Hosts mit verschiedenen Instance-Größen (`m4.xlarge`, `m4.medium` und `m4.large`) verfügen, können Sie eine einzelne `m4`-Reservierung all diesen Dedicated Hosts zuordnen. Die Instance-Familie und Availability Zone müssen mit denen der Dedicated Hosts übereinstimmen, denen Sie sie zuordnen möchten.

Wenn eine Reservierung einem Dedicated Host zugeordnet wird, kann der Dedicated Host erstellt freigestellt werden, wenn die Laufzeit der Reservierung vorüber ist.

Weitere Informationen zu den Reservierungspreisen finden Sie unter Amazon EC2 Dedicated Hosts-Preise.

Savings Plans

Savings Plans sind ein flexibles Preismodell, das erhebliche Einsparungen gegenüber On-Demand-Instances bietet. Mit Savings Plans verpflichten Sie sich zu einer konstanten Nutzung (in USD pro Stunde) für eine Laufzeit von einem oder drei Jahren. Dadurch erhalten Sie die Flexibilität, die Dedicated Hosts zu nutzen, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Zugleich können Sie weiterhin Geld sparen, statt sich auf eine bestimmte Dedicated Host festzulegen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Savings Plans User Guide.

> **Note**
>
> Savings Plans werden mit `u-6tb1.metal`-, `u-9tb1.metal`-, `u-12tb1.metal`-, `u-18tb1.metal`- und `u-24tb1.metal`-Dedicated-Hosts nicht unterstützt.

Preise für Windows Server auf Dedicated Hosts

Vorbehaltlich der Microsoft-Lizenzbedingungen können Sie Ihre vorhandenen Windows Server- und SQL Server-Lizenzen zu Dedicated Hosts mitbringen. Wenn Sie Ihre eigenen Lizenzen mitbringen, fallen keine zusätzlichen Kosten für die Softwarenutzung an.

Darüber hinaus können Sie Windows Server von Amazon verwenden AMIs , um die neuesten Versionen von Windows Server auf Dedicated Hosts auszuführen. Dies kommt häufig in Szenarien vor, in denen Sie über vorhandene SQL Server-Lizenzen verfügen, die zur Ausführung auf Dedicated Hosts berechtigt sind, aber Windows Server zur Ausführung der SQL Server-Workload benötigen. Von Amazon AMIs bereitgestellte Windows Server werden nur auf Instance-Typen der aktuellen Generation unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Dedicated Hosts — Preise.

Kapazitätskonfigurationen EC2 für Amazon Dedicated Host-Instances

Dedicated Hosts unterstützen verschiedene Konfigurationen (physische Kerne, Sockets und VCPUs), mit denen Sie Instances verschiedener Familien und Größen ausführen können.

Wenn Sie Ihrem Konto einen Dedicated Host zuweisen, können Sie eine Konfiguration auswählen, die entweder einen einzelnen Instance-Typ oder mehrere Instance-Typen innerhalb derselben

Instance-Familie unterstützt. Die Anzahl der Instances, die Sie auf einem Host ausführen können, hängt von der ausgewählten Konfiguration ab.

Inhalt

- Unterstützung für einzelne Instance-Typen
- Unterstützung mehrerer Instance-Typen

Unterstützung für einzelne Instance-Typen

Sie können einen Dedicated Host zuweisen, der nur einen Instance-Typ unterstützt. Bei dieser Konfiguration muss jede Instance, die Sie auf dem Dedicated Host starten, vom gleichen Instance-Typ sein, den Sie bei der Zuweisung des Hosts angeben.

Sie können beispielsweise einen Host zuweisen, der nur den `m5.4xlarge`-Instance-Typ unterstützt. In diesem Fall können Sie nur `m5.4xlarge`-Instances auf diesem Host ausführen.

Die Anzahl der Instances, die Sie auf dem Host starten können, hängt von der Anzahl der vom Host bereitgestellten physischen Kerne und der Anzahl der vom angegebenen Instance-Typ verbrauchten Kerne ab. Wenn Sie beispielsweise einen Host für `m5.4xlarge`-Instances zuweisen, stellt der Host 48 physische Kerne bereit und jede `m5.4xlarge`-Instance verbraucht 8 physische Kerne. Dies bedeutet, dass Sie bis zu 6 Instances auf diesem Host starten können (48 physische Kerne / 8 Kerne pro Instance = 6 Instances).

Unterstützung mehrerer Instance-Typen

Sie können einen Dedicated Host zuweisen, der mehrere Instance-Typen innerhalb derselben Instance-Familie unterstützt. Auf diese Weise können Sie verschiedene Instance-Typen auf demselben Host ausführen, sofern sie sich in derselben Instance-Familie befinden und der Host über ausreichend Instance-Kapazität verfügt.

Sie können beispielsweise einen Host zuweisen, der verschiedene `R5`-Instance-Typen innerhalb der Instance-Familie unterstützt. In diesem Fall können Sie bestimmte Kombinationen von `R5` Instance-Typen, z. B.`r5.large`, `r5.xlarger5.2xlarge`, und`r5.4xlarge`, auf diesem Host innerhalb der physischen Kernkapazität des Hosts starten.

Die folgenden Instance-Familien unterstützen Dedicated Hosts mit Unterstützung mehrerer Instance-Typen:

- Allgemeiner Zweck: A1 | M5 | M5n | M6i | M7i | T3

- Für die Datenverarbeitung optimiert: C5 | C5n | C6i | C7i
- Speicheroptimiert: R5 | R5n | R6i | R7i

Die Anzahl der Instances, die Sie auf dem Host ausführen können, hängt von der Anzahl der vom Host bereitgestellten physischen Kerne und der Anzahl der von jedem Instance-Typ, den Sie auf dem Host ausführen, verbrauchten Kerne ab. Wenn Sie beispielsweise einen R5 Host zuweisen, der 48 physische Kerne bereitstellt, und Sie zwei `r5.2xlarge` Instances (4 Kerne x 2 Instances) und drei Instances (8 Kerne x 3 *`r5.4xlarge`* Instances) ausführen, verbrauchen diese Instances insgesamt 32 Kerne, und Sie können möglicherweise bestimmte Kombinationen von R5 Instances ausführen, sofern sie sich innerhalb der verbleibenden 16 Kerne befinden.

Für jede Instance-Familie gibt es jedoch ein Limit für die Anzahl der Instances, die für jeden Instance-Typ ausgeführt werden können. Beispielsweise unterstützt ein R5 Dedicated Host maximal 2 `r5.8xlarge`-Instances, die 32 der physischen Kerne nutzen. In diesem Fall können dann zusätzliche R5 Instanzen kleinerer Typen verwendet werden, um den Host bis zur Kernkapazität zu füllen. Die unterstützte Anzahl von Instance-Typen für jede Instance-Familie finden Sie in der Konfigurationstabelle für Dedicated Hosts.

Die folgende Tabelle zeigt Beispielkombinationen von Instance-Typen:

Instance-Familie	Beispiel für Instance-Typenkombinationen
R5	• Beispiel 1: 4 x `r5.4xlarge` + 4 x `r5.2xlarge` • Beispiel 2: 1 x `r5.12xlarge` + 1 x `r5.4xlarge` + 1 x `r5.2xlarge` + 5 x `r5.xlarge` + 2 x `r5.large`
C5	• Beispiel 1: 1 x `c5.9xlarge` + 2 x `c5.4xlarge` + 1 x `c5.xlarge` • Beispiel 2: 4 x `c5.4xlarge` + 1 x `c5.xlarge` + 2 x `c5.large`
M5	• Beispiel 1: 4 x `m5.4xlarge` + 4 x `m5.2xlarge`

Instance-Familie	Beispiel für Instance-Typenkombinationen
	• Beispiel 2: 1 x `m5.12xlarge` + 1 x `m5.4xlarge` + 1 x `m5.2xlarge` + 5 x `m5.xlarge` + 2 x `m5.large`

Überlegungen

Beachten Sie beim Arbeiten mit Dedicated Hosts, die mehrere Instance-Typen unterstützen, Folgendes:

- Die Verwendung mehrerer Instance-Typen auf demselben Host ist nur innerhalb derselben Instance-Familie möglich.
- Wenn Instance-Typen gemischt werden, empfehlen wir zur Maximierung der Hostauslastung, zuerst größere Instance-Typen und dann kleinere Instance-Typen zu starten.
  - Je nach Kombination und Startreihenfolge der Instance-Typen auf einem Dedicated Host ist es möglicherweise physisch nicht möglich, die Auslastung des Hosts zu maximieren. Beim Mischen von Instance-Typen auf einem Host ist möglicherweise ein Teil der Kapazität auf dem Host verfügbar, aber nicht nutzbar. Beispielsweise könnten Sie sehen, dass 16 v auf einem r5n-Host CPUs verfügbar ist, Sie aber möglicherweise keine 4xlarge-Instance auf dem Host starten können, obwohl r5n.4xlarge auf 16 v ausgeführt wird. CPUs

> **Note**
>
> Wenn Sie einen A1 Dedicated Host für mehrere Instance-Typen aktivieren, können Sie auf diesem Host nur eine Mischung aus Und-Instances starten. `a1.xlarge` `a1.2xlarge` Wenn Sie eine `a1.medium` `a1.large` Oder-Instance auf diesem Host starten, sind Sie darauf beschränkt, nur weitere Instanzen desselben Instance-Typs auf dem Host zu starten. Eine einzelne `a1.4xlarge` Instance verbraucht die gesamte Kapazität auf dem Host. Wenn Sie einen Host für eine `a1.medium` oder mehrere `a1.large` Instanzen benötigen, empfehlen wir, diesen Instance-Typen separate Hosts zuzuweisen.

Burstable T3-Instances auf Amazon EC2 Dedicated Hosts

Dedicated Hosts unterstützen T3-Instances mit burstable Leistung. T3-Instances bieten eine kosteneffiziente Möglichkeit, Ihre berechtigte BYOL-Lizenzsoftware auf dedizierter Hardware zu

verwenden. Der geringere vCPU-Footprint von T3-Instances ermöglicht es Ihnen, Ihre Workloads auf weniger Hosts zu konsolidieren und Ihre Lizenzauslastung pro Kern zu maximieren.

T3-Dedicated-Hosts eignen sich am besten für die Ausführung von BYOL-Software mit geringer bis mittlerer CPU-Auslastung. Dies umfasst berechtigte Softwarelizenzen pro Socket, pro Kern oder pro VM (z. B. Windows Server, Windows Desktop, SQL Server, SUSE Enterprise Linux Server, Red Hat Enterprise Linux und Oracle Database). Beispiele für Workloads, die für T3-Dedicated-Hosts geeignet sind, sind kleine und mittlere Datenbanken, virtuelle Desktops, Entwicklungs- und Testumgebungen, Code-Repositorys und Produktprototypen. T3-Dedicated-Hosts werden nicht für Workloads mit anhaltender hoher CPU-Auslastung oder für Workloads empfohlen, bei denen gleichzeitig korrelierte CPU-Bursts auftreten.

T3-Instances auf Dedicated Hosts verwenden dasselbe Kreditmodell wie T3-Instances auf gemeinsam genutzter Tenancy-Hardware. Sie unterstützen jedoch nur den `standard`-Kredit-Modus; sie unterstützen nicht den `unlimited`-Kredit-Modus. Im `standard`-Modus verdienen, verbrauchen und sammeln T3-Instances auf Dedicated Hosts Guthaben auf dieselbe Weise wie Burst-fähige Instances auf gemeinsam genutzter Tenancy-Hardware. Sie bieten eine Basis-CPU-Leistung mit der Möglichkeit, über das Basisniveau zu steigen. Um die Basisleistung zu übersteigen, gibt die Instance Guthaben aus, die sie in ihrem CPU-Guthaben-Konto angesammelt hat. Wenn die aufgelaufenen Gutschriften erschöpft sind, wird die CPU-Auslastung auf die Basisebene gesenkt. Weitere Informationen zum `standard`-Modus finden Sie unter Funktionsweise der Standard-Instances mit Spitzenlastleistung.

T3 Dedicated Hosts unterstützen alle Funktionen von Amazon EC2 Dedicated Hosts, einschließlich mehrerer Instance-Größen auf einem einzigen Host, Host-Ressourcengruppen und BYOL.

Unterstützte T3-Instance-Größen und -konfigurationen

T3-Dedicated-Hosts führen universelle burstable T3-Instances aus, die CPU-Ressourcen des Hosts gemeinsam nutzen, indem sie eine Basis-CPU-Leistung und die Möglichkeit bieten, bei Bedarf auf ein höheres Niveau zu steigen. Dadurch können T3-Dedicated-Hosts mit 48 Kernen bis zu 192 Instances pro Host unterstützen. Um die Ressourcen des Hosts effizient zu nutzen und die beste Instance-Leistung zu erzielen, berechnet der EC2 Amazon-Instance-Platzierungsalgorithmus automatisch die unterstützte Anzahl von Instances und Instance-Größenkombinationen, die auf dem Host gestartet werden können.

T3-Dedicated-Hosts unterstützen mehrere Instance-Typen auf demselben Host. Alle T3-Instance-Größen werden auf Dedicated Hosts unterstützt. Sie können verschiedene Kombinationen von T3-Instances bis zum CPU-Limit des Hosts ausführen.

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Instance-Typen aufgeführt, die Leistung jedes Instance-Typs zusammengefasst und die maximale Anzahl von Instances jeder Größe angegeben, die gestartet werden können.

Insta Typ	v CPUs	Arbeitsspeicher (GiB)	Basis-CPU-Auslastung pro vCPU	Netzwerk-Burst-Bandbreite (Gbit/s)	Amazon-EBS-Burst-Bandbreite (Mbit/s)	Maximale Anzahl von Instances pro Dedicated Host
t3.na	2	0.5	5 %	5	Bis zu 2 085	192
t3.m	2	1	10 %	5	Bis zu 2 085	192
t3.sn	2	2	20 %	5	Bis zu 2 085	192
t3.m	2	4	20 %	5	Bis zu 2 085	192
t3.la	2	8	30 %	5	2.780	96
t3.xla	4	16	40%	5	2.780	48
t3.2x e	8	32	40%	5	2.780	24

Überwachung der CPU-Auslastung für T3-Dedicated-Hosts

Sie können die `DedicatedHostCPUUtilization` CloudWatch Amazon-Metrik verwenden, um die vCPU-Auslastung eines Dedicated Hosts zu überwachen. Die Metrik ist im `EC2`-Namespace und der `Per-Host-Metrics`-Dimension verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Dedicated-Host-Metriken.

Bringen Sie Ihre eigenen Softwarelizenzen zu Amazon EC2 Dedicated Hosts

Dedicated Hosts gestatten Ihnen, Ihre vorhandenen Lizenzen pro Socket, pro Kern oder pro VM-Software zu verwenden. Wenn Sie BYOL verwenden, sind Sie für die Verwaltung Ihrer eigenen Lizenzen verantwortlich. Amazon EC2 bietet jedoch Funktionen, die Ihnen dabei helfen, die Lizenzbestimmungen einzuhalten, z. B. Instance-Affinität und gezielte Platzierung.

Dies sind die allgemeinen Schritte, die Sie befolgen müssen, um Ihr eigenes volumenlizenziertes Maschinenimage auf Amazon zu importieren EC2.

1. Prüfen Sie, ob die Lizenzbedingungen, die die Nutzung Ihrer Computer-Images regeln, die Nutzung in einer virtualisierten Cloud-Umgebung erlauben. Weitere Informationen über die Microsoft-Lizenzierung finden Sie unter Amazon Web Services- und Microsoft-Lizenzierung.
2. Nachdem Sie überprüft haben, dass Ihr Computer-Image in Amazon verwendet werden kann EC2, importieren Sie es mit VM Import/Export. Informationen zum Importieren Ihres Maschinen-Images finden Sie im Import/Export VM-Benutzerhandbuch.
3. Nach dem Importieren Ihres Machine Image können Sie Instances davon auf aktiven Dedicated Hosts in Ihrem Konto starten.
4. Wenn Sie diese Instances ausführen, müssen Sie je nach Betriebssystem diese Instances auf Ihrem eigenen KMS-Server aktivieren (Beispiel: Windows Server oder Windows SQL Server). Sie können Ihr importiertes Windows-AMI nicht über den Amazon Windows KMS-Server aktivieren.

> **Note**
>
> Um zu verfolgen, wie Ihre Bilder verwendet werden AWS, aktivieren Sie die Host-Aufzeichnung in AWS Config. Sie können AWS Config damit Konfigurationsänderungen auf einem Dedicated Host aufzeichnen und die Ausgabe als Datenquelle für Lizenzberichte verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgen Sie Änderungen der Amazon EC2 Dedicated Host-Konfiguration mit AWS Config.

Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host

Die Platzierungssteuerung für Dedicated Hosts erfolgt sowohl auf Instance- als auch auf Hostebene.

Automatische Platzierung

Die automatische Platzierung ist auf Host-Ebene konfiguriert. Mit ihr können Sie steuern, ob gestartete Instances auf einem bestimmten Host oder auf einem beliebigen verfügbaren Host mit passender Konfiguration gestartet werden.

Wenn die automatische Platzierung eines Dedicated Host deaktiviert ist, akzeptiert er nur Host-Tenancy-Instance-Starts, die seine eindeutige Host-ID angeben. Dies ist die Standardeinstellung für neue Dedicated Hosts.

Wenn die automatische Platzierung für einen Dedicated Host aktiviert ist, akzeptiert er alle nicht zielgerichteten, Host-Tenancy-Instances, die seiner Instancetypkonfiguration entsprechen.

Beim Starten einer Instance müssen Sie Ihre Tenancy konfigurieren. Wenn eine Instance auf einem Dedicated Host gestartet wird, ohne eine spezifische `HostId` anzugeben, kann sie auf jedem beliebigen Dedicated Host gestartet werden, für den automatische Platzierung aktiviert ist, und der für den Instance-Typ geeignet ist.

Host-Affinität

Host-Affinität wird auf Instance-Ebene konfiguriert. Sie schafft eine Start-Beziehung zwischen einer Instance und einem Dedicated Host.

Wenn die Affinität auf `Host` festgelegt ist, wird eine Instance, die auf einem spezifischen Host gestartet wurde, immer auf demselben Host neu gestartet, wenn sie einmal angehalten wurde. Dies gilt für gezielte und nicht gezielte Starts.

Wenn die Affinität auf `Default` gesetzt ist, und Sie den Neustart der Instance anhalten, kann sie auf jedem verfügbaren Host gestartet werden. Es wird jedoch versucht, sie auf dem letzten Dedicated Host zu starten, auf dem sie ausgeführt wurde (auf Best Effort-Basis).

Weisen Sie Ihrem Konto einen Amazon EC2 Dedicated Host zu

Um einen Dedicated Host zu nutzen, müssen Sie ihn zunächst in Ihrem Konto zuweisen. Nachdem den Dedicated Host zugewiesen haben, wird die Dedicated Host-Kapazität sofort in Ihrem Konto verfügbar gemacht und Sie können mit dem Starten von Instances über den Dedicated Host beginnen.

Wenn Sie Ihrem Konto einen Dedicated Host zuweisen, können Sie eine Konfiguration auswählen, die entweder einen einzelnen Instance-Typ oder mehrere Instance-Typen innerhalb derselben Instance-Familie unterstützt. Die Anzahl der Instances, die Sie auf dem Host ausführen können, hängt von der ausgewählten Konfiguration ab. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätskonfigurationen EC2 für Amazon Dedicated Host-Instances.

Console

So weisen Sie ein Dedicated Host zu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts und dann Allocate Dedicated Host (Dedicated Host zuweisen) aus.

3. Wählen Sie für Instance (Instance-Familie) die Instance-Familie für die Dedicated Host aus.
4. Geben Sie an, ob der Dedicated Host mehrere Instance-Größen innerhalb der ausgewählten Instance-Familie oder nur einen bestimmten Instance-Typ unterstützt. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus.

   - Um den Dedicated Host so zu konfigurieren, dass mehrere Instance-Typen in der ausgewählten Instance-Familie unterstützt werden, wählen Sie für Support multiple instance types (Mehrere Instance-Typen unterstützen) die Option Enable (Aktivieren) aus. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie verschiedene Instance-Größen aus derselben Instance-Familie auf dem Dedicated Host starten. Wenn Sie die Instance-Familie `m5` und diese Option auswählen, können Sie beispielsweise `m5.xlarge`- und `m5.4xlarge`-Instances auf dem Dedicated Host starten.
   - Um das Dedicated Host so zu konfigurieren, dass ein einzelner Instance-Typ innerhalb der ausgewählten Instance-Familie unterstützt wird, deaktivieren Sie Support multiple instance types (Mehrere Instance-Typen unterstützen) und wählen Sie dann für Instance type (Instance-Typ) den zu unterstützenden Instance-Typ. Damit können Sie einen einzelnen Instance-Typ auf dem Dedicated Host starten. Wenn Sie diese Option wählen und `m5.4xlarge` als unterstützten Instance-Typ angeben, können Sie beispielsweise nur `m5.4xlarge`-Instances auf dem Dedicated Host starten.

5. Wählen Sie für Availability Zone die Availability Zone aus, in der der Dedicated Host zugewiesen werden soll.
6. Damit der Dedicated Host nicht zielgerichtete Instance-Starts akzeptiert, die seinem Instance-Typ entsprechen, wählen Sie für Instance auto-placement (Automatische Instance-Platzierung) Enable (Aktiveren) aus. Weitere Informationen zur automatischen Platzierung finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.
7. Zur Aktivierung der Host-Wiederherstellung für den Dedicated Host wählen Sie für Host recovery (Host-Wiederherstellung) Enable (Aktivieren) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellung von Amazon EC2 Dedicated Host.
8. Geben Sie für Quantity (Menge) die Anzahl der zuzuordnenden Dedicated Hosts ein.
9. (Optional) Wählen Sie Add new Tags (Neuen Tags (Markierungen) hinzufügen) aus. Geben Sie einen Tag (Markierung)-Schlüssel und einen Tag (Markierung)-Wert ein.
10. Wählen Sie Allocate aus.

AWS CLI

So weisen Sie ein Dedicated Host zu

Verwenden Sie den allocate-hosts-Befehl. Im folgenden Beispiel wird ein Dedicated Host zugewiesen, der mehrere Instance-Typen aus der `m5` Instance-Familie in der `us-east-1a` Availability Zone unterstützt. Es ermöglicht auch die Host-Wiederherstellung und deaktiviert die automatische Platzierung.

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-family "m5" \
    --availability-zone "us-east-1a" \
    --auto-placement "off" \
    --host-recovery "on" \
    --quantity 1
```

Im folgenden Beispiel wird ein Dedicated Host zugewiesen, der ungezielte Instance-Starts in der angegebenen Availability Zone unterstützt, die Host-Wiederherstellung aktiviert und die automatische Platzierung aktiviert.

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type "m5.large" \
    --availability-zone "eu-west-1a" \
    --auto-placement "on" \
    --host-recovery "on" \
    --quantity 1
```

PowerShell

So weisen Sie ein Dedicated Host zu

Verwenden Sie das Cmdlet. New-EC2Host Im folgenden Beispiel wird ein Dedicated Host zugewiesen, der mehrere Instance-Typen aus der `m5` Instance-Familie in der Availability Zone unterstützt. `us-east-1a` Auf dem Host ist außerdem die Host-Wiederherstellung aktiviert und die automatische Platzierung deaktiviert.

```
New-EC2Host `
    -InstanceFamily m5 `
    -AvailabilityZone us-east-1a `
    -AutoPlacement Off `
    -HostRecovery On `
```

```
    -Quantity 1
```

Im folgenden Beispiel wird ein Dedicated Host zugewiesen, der ungezielte Instance-Starts in der angegebenen Availability Zone unterstützt und die Host-Wiederherstellung ermöglicht.

```
New-EC2Host `
    -InstanceType m5.large `
    -AvailabilityZone eu-west-1a `
    -AutoPlacement On `
    -HostRecovery On `
    -Quantity 1
```

Starten Sie EC2 Amazon-Instances auf einem Amazon EC2 Dedicated Host

Nach dem Zuordnen eines Dedicated Host können Sie Instances darauf starten. Sie können keine Instances mit `host`-Tenancy starten, wenn Sie nicht Dedicated Hosts aktiviert haben und über genügend Kapazität für den von Ihnen gestarteten Instance-Typ verfügen.

Überlegungen

- Von Amazon AMIs bereitgestellte SQL Server, SUSE und RHEL EC2 können nicht mit Dedicated Hosts verwendet werden.
- Für Dedicated Hosts, die mehrere Instance-Größen unterstützen, wird empfohlen, zuerst die größeren Instance-Größen zu starten und dann die verbleibende Instance-Kapazität nach Bedarf mit den kleineren Instance-Größen zu füllen.
- Beachten Sie vor dem Start Ihrer Instances die Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter Dedicated Hosts-Einschränkungen.

Console

So starten Sie eine Instances auf einem spezifischen Dedicated Host über die Dedicated Hosts-Seite

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Dedicated Hosts einen Host aus. Wählen Sie dann Actions (Aktionen) und Launch Instance(s) onto Host (Instance(s) auf Host starten) aus.

4. Wählen Sie im Bereich Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI aus der Liste aus.
5. Wählen Sie im Bereich Instance type (Instance-Typ) den zu startenden Instance-Typ aus.

   > **Note**
   >
   > Wenn der Dedicated Host nur einen einzelnen Instance-Typ unterstützt, ist der unterstützte Instance-Typ standardmäßig ausgewählt und kann nicht geändert werden.
   > Wenn der Dedicated Host mehrere Instance-Typen unterstützt, müssen Sie einen Instance-Typ innerhalb der unterstützten Instance-Familie basierend auf der verfügbaren Instance-Kapazität des Dedicated Host auswählen. Es wird empfohlen, zuerst die größeren Instance-Größen zu starten und dann die verbleibende Instance-Kapazität nach Bedarf mit den kleineren Instance-Größen zu füllen.

6. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) das Schlüsselpaar aus, das der Instance zugeordnet werden soll.
7. Wählen Sie im Bereich Erweiterte Details unter Tenancy-Affinität eins der folgenden aus:

   - Aus – Host-Affinität deaktiviert. Die Instance wird im angegebenen Host gestartet, es ist aber nicht garantiert, dass sie nach dem Anhalten wieder in demselben Dedicated Host gestartet wird.
   - Eine Dedicated-Host-ID – Host-Affinität aktiviert. Falls die Instance angehalten wird, wird sie immer wieder in diesem spezifischen Host neu gestartet, wenn Kapazität vorhanden ist. Wenn der Host über keine Kapazität verfügt, kann die Instance nicht neu gestartet werden. Sie müssen Affinität zu einem anderen Host herstellen.

   Weitere Informationen zur Affinität finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.

   > **Note**
   >
   > Die Optionen Tenancy und Host sind abhängig von dem ausgewählten Host vorkonfiguriert.

8. Konfigurieren Sie die verbleibenden Instance-Optionen nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.

9. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.

So starten Sie eine Instance auf einem Dedicated Host unter Verwendung des Launch Instance Wizard

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Launch Instance (Instance starten) aus.
3. Wählen Sie im Bereich Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im Bereich Instance type (Instance-Typ) den zu startenden Instance-Typ aus.
5. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) das Schlüsselpaar aus, das der Instance zugeordnet werden soll.
6. Führen Sie im Bereich Advanced details (Erweiterte Details) folgende Schritte aus:

   a. Wählen Sie unter Tenancy die Option Dedicated Host aus.

   b. Wählen Sie unter Target host by (Ziel-Host durch) die Option Host ID (Host-ID) aus.

   c. Wählen Sie unter Target host ID (Ziel-Host-ID) den Host aus, auf dem die Instance gestartet werden soll.

   d. Wählen Sie unter Tenancy-Affinität eins der folgenden aus:

      - Aus – Host-Affinität deaktiviert. Die Instance wird im angegebenen Host gestartet, es ist aber nicht garantiert, dass sie nach dem Anhalten wieder in demselben Dedicated Host gestartet wird.
      - Eine Dedicated-Host-ID – Host-Affinität aktiviert. Falls die Instance angehalten wird, wird sie immer wieder in diesem spezifischen Host neu gestartet, wenn Kapazität vorhanden ist. Wenn der Host über keine Kapazität verfügt, kann die Instance nicht neu gestartet werden. Sie müssen Affinität zu einem anderen Host herstellen.

      Weitere Informationen zur Affinität finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.
7. Konfigurieren Sie die verbleibenden Instance-Optionen nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.
8. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.

AWS CLI

So starten Sie eine Instance in einem Dedicated Host

Verwenden Sie den Befehl run-instances und geben Sie die Instance-Affinität, den Tenancy und den Host in der Option an. `--placement`

```
--placement Affinity=Host,Tenancy=dedicated,HostId=h-07879acf49EXAMPLE
```

PowerShell

So starten Sie eine Instance in einem Dedicated Host

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet und geben Sie die Instanzaffinität, den Mandanten und den Host im Parameter an. `-Placement`

```
-Placement_Affinity Host `
-Placement_Tenancy dedicated `
-Placement_HostId h-07879acf49EXAMPLE
```

Starten Sie EC2 Amazon-Instances in einer Host-Ressourcengruppe

Dedicated Hosts sind ebenfalls integriert AWS License Manager. Mit License Manager können Sie eine Hostressourcengruppe erstellen, bei der es sich um eine Sammlung von Dedicated Hosts handelt, die als einzelne Entity verwaltet werden. Beim Erstellen einer Hostressourcengruppe geben Sie die Einstellungen für die Hostverwaltung an, z. B. automatische Zuweisung und automatische Freigabe für die Dedicated Hosts. Auf diese Weise können Sie Instances auf Dedicated Hosts starten, ohne diese Hosts manuell zuzuweisen und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Hostressourcengruppen im AWS License Manager Benutzerhandbuch.

Wenn Sie eine Instance in einer Host-Ressourcengruppe starten, die über einen Dedicated Host mit verfügbarer Instance-Kapazität verfügt, EC2 startet Amazon die Instance auf diesem Host. Wenn die Host-Ressourcengruppe keinen Host mit verfügbarer Instance-Kapazität hat, weist Amazon der Host-Ressourcengruppe EC2 automatisch einen neuen Host zu und startet dann die Instance auf diesem Host. Weitere Informationen finden Sie unter Hostressourcengruppen im AWS License Manager Benutzerhandbuch.

Voraussetzungen und Einschränkungen

- Sie müssen dem AMI eine core- oder socket-basierte Lizenzkonfiguration zuordnen.

- Sie können SQL Server, SUSE oder RHEL, die von Amazon AMIs bereitgestellt werden, nicht EC2 mit Dedicated Hosts verwenden.
- Sie können nicht auf einen bestimmten Host abzielen, indem Sie eine Host-ID auswählen, und Sie können die Instance-Affinität beim Starten einer Instance in eine Hostressourcengruppe nicht aktivieren.

Console

So starten Sie eine Instance in einer Hostressourcengruppe

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Launch Instance (Instance starten) aus.
3. Wählen Sie im Bereich Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im Bereich Instance type (Instance-Typ) den zu startenden Instance-Typ aus.
5. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) das Schlüsselpaar aus, das der Instance zugeordnet werden soll.
6. Führen Sie im Bereich Advanced details (Erweiterte Details) folgende Schritte aus:
   a. Wählen Sie unter Tenancy die Option Dedicated Host aus.
   b. Wählen Sie unter Target host by (Ziel-Host durch) die Option Host resource group (Host-Ressourcengruppe) aus.
   c. Wählen Sie unter Tenancy host resource group (Tenancy-Host-Ressourcengruppe) die Host-Ressourcengruppe aus, in der die Instance gestartet werden soll.
   d. Führen Sie unter Tenancy affinity (Tenancy-Affinität) einen der folgenden Schritte aus:
      - Wählen Sie Off (Aus). Die Instance wird auf dem angegebenen Host gestartet, es ist aber nicht garantiert, dass sie nach dem Anhalten wieder auf demselben Dedicated Host gestartet wird.
      - Wählen Sie die ID des Dedicated Host aus. Falls die Instance angehalten wird, wird sie immer wieder auf diesem spezifischen Host neu gestartet.

      Weitere Informationen zur Affinität finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.

7. Konfigurieren Sie die verbleibenden Instance-Optionen nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.
8. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.

AWS CLI

So starten Sie eine Instance in einer Hostressourcengruppe

Verwenden Sie den Befehl run-instances. Lassen Sie in der `--placement` Option die Tenancy weg und geben Sie den ARN der Host-Ressourcengruppe an.

```
--placement HostResourceGroupArn=arn:aws:resource-groups:us-
east-2:123456789012:group/my-resource-group
```

PowerShell

So starten Sie eine Instance in einer Hostressourcengruppe

Verwenden Sie das Cmdlet New-EC2Instance. Lassen Sie im `-Placement` Parameter die Tenancy weg und geben Sie den ARN der Host-Ressourcengruppe an.

```
-Placement_HostResourceGroupArn arn:aws:resource-groups:us-
east-2:123456789012:group/my-resource-group
```

Ändern Sie die Einstellung für die automatische Platzierung für einen vorhandenen Amazon EC2 Dedicated Host

Sie können die Einstellungen für die automatische Platzierung eines Dedicated Hosts ändern, nachdem Sie ihn Ihrem AWS Konto zugewiesen haben.

Console

So ändern Sie die automatische Platzierung eines Dedicated Host

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie einen Host und Actions (Aktionen), Modify host (Host ändern) aus.

4. Wählen Sie bei Instance auto-placement (Automatische Platzierung der Instance) die Option Enable (Aktivieren) aus, um die automatische Platzierung zu aktivieren oder deaktivieren Sie Enable (Aktivieren), um die automatische Platzierung zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.
5. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

AWS CLI

So ändern Sie die automatische Platzierung eines Dedicated Host

Verwenden Sie den modify-hosts-Befehl.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --auto-placement on \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

So ändern Sie die automatische Platzierung eines Dedicated Host

Verwenden Sie das Edit-EC2HostCmdlet.

```
Edit-EC2Host `
    -AutoPlacement 1 `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Unterstützte Instance-Typen für einen vorhandenen Amazon EC2 Dedicated Host ändern

Sie können einen Dedicated Host bearbeiten, um die von ihm unterstützten Instance-Typen zu ändern. Wenn er derzeit einen einzelnen Instance-Typ unterstützt, können Sie ihn so ändern, dass er mehrere Instance-Typen innerhalb der Instance-Familie unterstützt. Wenn er derzeit mehrere Instance-Typen unterstützt, können Sie ihn so ändern, dass er nur einen bestimmten Instance-Typ unterstützt.

Um einen Dedicated Host zum Support mehrerer Instance-Typen zu ändern, müssen Sie zunächst alle laufenden Instances auf dem Host stoppen. Die Änderung dauert ca. 10 Minuten. Der Dedicated Host wechselt in den Status `pending`, während die Änderung durchgeführt wird. Sie können keine

gestoppten Instances starten oder neue Instances auf dem Dedicated Host starten, während er sich im Status `pending` befinden.

Um ein Dedicated Host, das mehrere Instance-Typen unterstützt, so zu ändern, dass es nur einen einzigen Instance-Typ unterstützt, muss der Host entweder keine ausgeführten Instances haben oder die ausgeführten Instances müssen von dem Instance-Typ sein, den der Host unterstützen soll. Um beispielsweise einen Host für mehrere Instance-Typen der `m5`-Instance-Familie so zu ändern, dass er nur `m5.large`-Instances unterstützt, darf der Dedicated Host entweder keine laufenden Instances haben oder es dürfen nur `m5.large`-Instances darauf laufen.

Wenn Sie einen Host für einen virtualisierten Instance-Typ zuweisen, können Sie den Instance-Typ nicht in einen `.metal`-Instance-Typ ändern, nachdem der Host zugewiesen wurde. Wenn Sie beispielsweise einen Host für den `m5.large`-Instance-Typ zuweisen, können Sie den Instance-Typ nicht in `m5.metal` ändern. Ebenso können Sie, wenn Sie einen Host für einen `.metal`-Instance-Typ zuweisen, den Instance-Typ nicht in einen virtualisierten Instance-Typ ändern, nachdem der Host zugewiesen wurde. Wenn Sie beispielsweise einen Host für den `m5.metal`-Instance-Typ zuweisen, können Sie den Instance-Typ nicht in `m5.large` ändern.

Console

SO ändern Sie die unterstützten Instance-Typen für einen Dedicated Host

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Host (Dedizierter Host) aus.
3. Wählen Sie den zu ändernden Dedicated Host und Actions (Aktionen), Modify host (Host ändern) aus.
4. Führen Sie je nach der aktuellen Konfiguration des Dedicated Host einen der folgenden Schritte aus:

   - Wenn der Dedicated Host derzeit einen bestimmten Instance-Typ unterstützt, ist Support multiple instance types (Unterstützung mehrerer Instance-Typen) nicht aktiviert und Instance type (Instance-Typ) führt den unterstützten Instance-Typ auf. Um den Host so zu ändern, dass er mehrere Typen in der aktuellen Instance-Familie unterstützt, wählen Sie für Support multiple instance types (Unterstützung mehrerer Instance-Typen) die Option Enable (Aktivieren) aus.

     Sie müssen zunächst alle Instances stoppen, die auf dem Host laufen, bevor Sie ihn so ändern, dass er mehrere Instance-Typen unterstützt.

- Wenn Dedicated Host derzeit mehrere Instance-Typen in einer Instance-Familie unterstützt, wird Enabled (Aktiviert) für Support multiple instance types (Mehrere Instance-Typen unterstützen) ausgewählt. Um den Host so zu ändern, dass er einen bestimmten Instance-Typ unterstützt, löschen Sie bei Support multiple instance types (Unterstützung mehrerer Instance-Typen) die Option Enable (Aktivieren) und wählen dann bei Instance type (Instance-Typ) den spezifischen zu unterstützenden Instance-Typ aus.

  Sie können die vom Dedicated Host unterstützte Instance-Familie nicht ändern.

5. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

AWS CLI

SO ändern Sie die unterstützten Instance-Typen für einen Dedicated Host

Verwenden Sie den modify-hosts-Befehl.

Im folgenden Beispiel wird ein Dedicated Host so geändert, dass er mehrere Instance-Typen innerhalb der `m5` Instance-Familie unterstützt.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --instance-family m5 \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

Im folgenden Beispiel wird ein Dedicated Host so geändert, dass er nur `m5.xlarge` Instances unterstützt.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --instance-type m5.xlarge \
    --instance-family --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

SO ändern Sie die unterstützten Instance-Typen für einen Dedicated Host

Verwenden Sie das Edit-EC2HostCmdlet.

Im folgenden Beispiel wird ein Dedicated Host so geändert, dass er mehrere Instance-Typen innerhalb der `m5` Instance-Familie unterstützt.

```
Edit-EC2Host `
    -InstanceFamily m5 `
```

```
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Im folgenden Beispiel wird ein Dedicated Host so geändert, dass er nur `m5.xlarge` Instances unterstützt.

```
Edit-EC2Host `
    -InstanceType m5.xlarge `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Ändern Sie die Tenancy und Affinität von Amazon EC2 Dedicated Host für eine Amazon-Instance EC2

Die Tenancy einer Instance kann geändert werden, nachdem sie gestartet wurde. Sie können die Affinität für Ihre Instance auch ändern, um einen bestimmten Host als Ziel festzulegen, oder das Starten auf einem beliebigen verfügbaren Dedicated Host mit passenden Attributen in Ihrem Konto zulassen. Um entweder die Instance-Tenancy oder die Affinität der Instance zu ändern, muss sich die Instance im Status `stopped` befinden.

Welche Konvertierungen unterstützt werden, hängt von den Betriebssystemdetails Ihrer Instance sowie davon ab, ob SQL Server installiert ist. Weitere Informationen zu den für Ihre Instance verfügbaren Tenancy-Konvertierungspfaden finden Sie im License Manager-Benutzerhandbuch unter Tenancy-Konvertierung.

> **Note**
>
> Bei T3-Instances muss die Instance auf einem Dedicated Host gestartet werden, um eine Tenancy vom Typ `host` zu verwenden. Bei T3-Instances kann die Tenancy nicht von `host` in `dedicated` oder `default` geändert werden. Wenn Sie versuchen, eine dieser nicht unterstützten Tenancy-Änderungen vorzunehmen, wird der `InvalidRequest`-Fehlercode angezeigt.

Console

So ändern Sie Instance-Tenancy oder die Affinität

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Instances und die Instances aus, die zu ändern sind.

3. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Stop (Anhalten).
4. Wählen Sie bei ausgewählter Instance Aktionen, Instance-Einstellungen und Instance-Platzierung ändern.
5. Konfigurieren Sie auf der Seite Instance-Platzierung ändern Folgendes:

   - Tenancy:— Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
     - Run a dedicated hardware instance (Eine dedizierte Hardware-Instance ausführen) — Startet die Instance als eine Dedicated Instance. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances.
     - Launch the instance on a Dedicated Host (Starten der Instance auf einem) — Startet die Instance auf einem Dedicated Host mit konfigurierbarer Affinität.
   - Affinity (Affinität):— Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
     - This instance can run on any one of my hosts (Diese Instance kann auf allen meinen Hosts ausgeführt werden) – Die Instance startet auf einem beliebigen, in Ihrem Konto verfügbaren Dedicated Host, der ihren Instance-Typ unterstützt.
     - This instance can only run on the selected host (Diese Instance kann nur auf dem ausgewählten Host gestartet werden) – Die Instance kann nur auf dem Dedicated Host ausgeführt werden, der als Target Host (Ziel-Host) bestimmt wurde.
   - Target Host (Ziel-Host) — Wählen Sie den Dedicated Host aus, auf dem die Instance ausgeführt werden muss. Falls kein Ziel-Host aufgelistet ist, verfügen Sie möglicherweise über keine verfügbaren, kompatiblen Dedicated Hosts in Ihrem Konto.

   Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.
6. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

AWS CLI

So ändern Sie Instance-Tenancy oder die Affinität

Verwenden Sie den modify-instance-placement-Befehl. Das folgende Beispiel ändert die Affinität der angegebenen Instance von `default` in `host` und gebt den Dedicated Host an, zu dem die Instance eine Affinität hat.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
```

```
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --affinity host \
    --tenancy host \
    --host-id h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

So ändern Sie Instance-Tenancy oder die Affinität

Verwenden Sie das Edit-EC2InstancePlacementCmdlet. Das folgende Beispiel ändert die Affinität der angegebenen Instance von `default` in `host` und gebt den Dedicated Host an, zu dem die Instance eine Affinität hat.

```
Edit-EC2InstancePlacement `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Affinity host `
    -Tenancy host `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Einen Amazon EC2 Dedicated Host veröffentlichen

Falls Sie keinen Dedicated Host mehr benötigen, können Sie die in dem Host ausgeführten Instances anhalten, sie in einem anderen Host starten und dann den Host freigeben.

Sämtliche auf dem Dedicated Host ausgeführten Instances müssen angehalten werden, bevor Sie den Host freigeben können. Diese Instances können auf andere Dedicated Hosts in Ihrem Konto migriert werden, damit Sie deren Nutzung fortsetzen können. Diese Schritte gelten nur für On-Demand Dedicated Hosts.

Console

So veröffentlichen Sie ein Dedicated Host

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Dedicated Hosts den freizugebenden Dedicated Host aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Release host (Host veröffentlichen).
5. Wählen Sie zur Bestätigung Release (Freigeben) aus.

AWS CLI

So veröffentlichen Sie ein Dedicated Host

Verwenden Sie den Befehl release-hosts.

```
aws ec2 release-hosts --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

So veröffentlichen Sie ein Dedicated Host

Verwenden Sie das Cmdlet Remove-EC2Host.

```
Remove-EC2Host -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Nachdem Sie einen Dedicated Host freigegeben haben, können Sie denselben Host oder dieselbe Host-ID nicht mehr wiederverwenden. Es werden Ihnen keine On-Demand-Abrechnungstarife mehr berechnet. Der Status des Dedicated Host wird in `released` geändert, und Sie können keine Instances mehr auf diesem Host starten.

> **Note**
>
> Falls Sie vor kurzem Dedicated Hosts freigegeben haben, kann es etwas dauern, bis diese nicht mehr zu Ihrem Limit hinzugezählt werden. Während dieser Zeit können `LimitExceeded`-Fehler auftreten, wenn Sie versuchen, neue Dedicated Hosts zuzuordnen. Wenn das der Fall ist, versuchen Sie nach ein paar Minuten noch einmal, neue Hosts zuzuordnen.

Die Instances, die angehalten wurden, sind immer noch zur Verwendung verfügbar und werden auf der Seite Instances aufgeführt. Sie behalten ihre `host`-Tenancy-Einstellung.

Migrieren Sie zu Nitro-basierten Amazon EC2 Dedicated Hosts

Das Nitro-System ist eine von AWS entwickelte Sammlung von Hardware- und Softwarekomponenten, die eine hohe Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit ermöglichen. Dedicated Hosts auf Nitro-Basis bieten im Vergleich zu Xen-basierten Dedicated Hosts ein besseres Preis-

Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie XEN-basierte Dedicated Hosts in Ihrem Konto haben, empfehlen wir Ihnen, Ihre Workloads auf Nitro-basierte Dedicated Hosts zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Nitro System.

Um von einem Xen-basierten Dedicated Host zu einem Dedicated Host auf Nitro-Basis zu migrieren, müssen Sie die Xen-basierten Instances auf Ihrem Dedicated Host zu Nitro-basierten Instance-Typen migrieren, einen neuen Dedicated Host auf Nitro-Basis zuweisen und dann Ihre migrierten Nitro-basierten Instances auf Ihren neuen Dedicated Host auf Nitro-Basis verschieben.

Dieses Thema enthält detaillierte Schritte für die Migration von XEN-basierten Dedicated Hosts zu Dedicated Hosts auf Nitro-Basis.

Schritte zur Migration

- Schritt 1: Identifizierung Ihrer Xen-basierten Dedicated Hosts
- Schritt 2: Xen-basierte Instances zu Instance-Typen auf Nitro-Basis migrieren
- Schritt 3: Zuweisung eines Dedicated Host auf Nitro-Basis
- Schritt 4: Verschiebung von migrierten Instances auf einen neuen Dedicated Host auf Nitro-Basis
- Schritt 5: Freigabe ungenutzter XEN-basierten Dedicated Host

Schritt 1: Identifizierung Ihrer Xen-basierten Dedicated Hosts

Die folgenden Dedicated Hosts basieren auf XEN und können zu Dedicated Hosts auf Nitro-Basis migriert werden.

- Allgemeine Zwecke: M3 | M4
- Für Datenverarbeitung optimiert: C3 | C4
- Arbeitsspeicheroptimiert: R3 | R4 | X1 | X1e
- Speicheroptimiert: D2 | H1 | I2 | I3
- Beschleunigte Datenverarbeitung: F1 | G3 | P2 | P3

So überprüfen Sie, ob Ihr Konto Xen-basierte Dedicated Hosts enthält

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Verwenden Sie im Suchfeld den Filter Instance-Familien, um nach den oben genannten XEN-basierten Dedicated Hosts zu suchen. Zum Beispiel Instance-Familie = m3.

Schritt 2: Xen-basierte Instances zu Instance-Typen auf Nitro-Basis migrieren

Instances, die auf Xen-basierten Dedicated Hosts ausgeführt werden, sind ebenfalls XEN-basiert. Sie müssen diese Instances zu Instance-Typen auf Nitro-Basis migrieren, bevor Sie sie auf Dedicated Hosts auf Nitro-Basis verschieben können.

> **Important**
>
> Bevor Sie mit der Migration Ihrer Instances beginnen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Daten zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Snapshots mit mehreren Volumes aus einer Amazon-Instance erstellen. EC2

So finden Sie Instances, die in Ihren XEN-basierten Dedicated Hosts ausgeführt werden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie den XEN-basierten Host aus, den Sie migrieren möchten, und wählen Sie dann die Registerkarte Ausgeführte Instances aus. Die Registerkarte listet alle Instances auf, die in dem ausgewählten Host ausgeführt werden.

Informationen zur Migration von Linux-Instances finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps.

Informationen zur Migration von Windows-Instances finden Sie unter Migrieren Sie eine EC2 Windows-Instance zu einem Nitro-basierten Instance-Typ.

> **Note**
>
> Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Instances zu einem Instance-Typ migrieren, der dem Dedicated Host auf Nitro-Basis entspricht, zu dem Sie migrieren möchten. Wenn Sie beispielsweise beabsichtigen, zu einem M7i Dedicated Host zu migrieren, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Instances auf einen M7i-Instance-Typ migrieren.

Schritt 3: Zuweisung eines Dedicated Host auf Nitro-Basis

So suchen Sie unterstützte Dedicated Hosts auf Nitro-Basis

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instance-Typen aus.
3. Wenden Sie die folgenden Filter an:
   - Hypervisor = Nitro
   - Unterstützung für Dedicated Host = wahr

Nachdem Sie einen geeigneten Instance-Typ auf Nitro-Basis gefunden haben, weisen Sie einen neuen Dedicated Host zu.

Schritt 4: Verschiebung von migrierten Instances auf einen neuen Dedicated Host auf Nitro-Basis

Nachdem Sie den Dedicated Host auf Nitro-Basis zugewiesen haben und dieser den `available`-Status erreicht hat, können Sie die Instances, die Sie zuvor auf Instance-Typen auf Nitro-Basis migriert haben, auf den neuen Dedicated Host verschieben.

So verschieben Sie Ihre Instances auf einen neuen Dedicated Host auf Nitro-Basis

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die migrierte Instance und dann Aktionen, Instance-Einstellungen und Instance-Platzierung ändern.
4. Wählen Sie für Ziel-Dedicated-Host den neuen Dedicated Host auf Nitro-Basis aus und klicken Sie dann auf Speichern.
5. Starten Sie die Instance neu. Wählen Sie die Instance und dann Instance-Status, Instance starten aus.

Schritt 5: Freigabe ungenutzter XEN-basierten Dedicated Host

Nachdem Sie Ihre Workloads vom XEN-basierten Dedicated Host auf den neuen Dedicated Host auf Nitro-Basis migriert haben, können Sie den XEN-basierten Dedicated Host freigeben, falls Sie ihn nicht mehr benötigen.

Dedicated-Host-Reservierungen für Abrechnungsrabatte bei Dedicated Hosts erwerben

Dedicated-Host-Reservierungen bieten im Vergleich mit den Preisen für On-Demand-Dedicated-Hosts einen Rabatt von bis zu 70 Prozent. Sie müssen über aktive Dedicated Hosts in Ihrem Konto verfügen, bevor Sie Dedicated-Host-Reservierungen erwerben können. Weitere Informationen finden Sie unter Dedicated Host Reservations.

Console

So kaufen Sie Reservierungen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Dedicated Hosts, Dedicated Host-Reservierungen, Purchase Dedicated Host-Reservierung (Dedicated Host-Reservierung erwerben).
3. Gehen Sie auf dem Bildschirm Angebote suchen wie folgt vor:
   a. Wählen Sie unter Instance-Familie die Instance-Familie des Dedicated Hosts aus, für den Sie die Dedicated-Host-Reservierung erwerben möchten.
   b. Wählen und konfigurieren Sie unter Zahlungsoption Ihre bevorzugte Zahlungsoption.
4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie die Dedicated Hosts, die der Reservierung zugeordnet werden sollen, und wählen Sie dann Weiter aus.
6. (Optional) Weisen Sie der Dedicated-Host-Reservierung Tags zu.
7. Überprüfen Sie Ihre Bestellung und klicken Sie auf Bestellen.

AWS CLI

So kaufen Sie Reservierungen

1. Verwenden Sie den describe-host-reservation-offeringsBefehl, um die verfügbaren Angebote aufzulisten, die Ihren Anforderungen entsprechen. Das folgende Beispiele listet die Angebote auf, die Instances in der Instance-Familie `m4` unterstützen und eine einjährige Laufzeit haben.

   Die Laufzeit wird in Sekunden angegeben. Eine einjährige Laufzeit umfasst 31 536 000 Sekunden und eine dreijährige Laufzeit 94 608 000 Sekunden.

```
aws ec2 describe-host-reservation-offerings \
    --filter Name=instance-family,Values=m4 \
    --max-duration 31536000
```

Die Befehle geben eine Liste mit Angeboten zurück, die Ihren Kriterien entsprechen. Notieren Sie sich die ID des Angebots, das Sie kaufen möchten.

2. Verwenden Sie den purchase-host-reservationBefehl, um das Angebot zu kaufen, und geben Sie `offeringId` die im vorherigen Schritt angegebenen Daten ein. Im folgenden Beispiel wird die angegebene Reservierung gekauft und sie einem bestimmten Dedicated Host zugeordnet, der dem AWS Konto bereits zugewiesen ist. Außerdem wird ein Tag mit dem Schlüssel `purpose` und dem Wert von zugewiesen`production`.

```
aws ec2 purchase-host-reservation \
    --offering-id hro-03f707bf363b6b324 \
    --host-id-set h-013abcd2a00cbd123 \
    --tag-specifications 'ResourceType=host-
reservation,Tags={Key=purpose,Value=production}'
```

PowerShell

So kaufen Sie Reservierungen

1. Verwenden Sie das Get-EC2HostReservationOfferingCmdlet, um die verfügbaren Angebote aufzulisten, die Ihren Anforderungen entsprechen. Die folgenden Beispiele listen die Angebote auf, die Instances in der Instance-Familie `m5` unterstützen und eine einjährige Laufzeit haben.

   Die Laufzeit wird in Sekunden angegeben. Eine einjährige Laufzeit umfasst 31 536 000 Sekunden und eine dreijährige Laufzeit 94 608 000 Sekunden.

```
$filter = @{Name="instance-family"; Values="m5"}
Get-EC2HostReservationOffering `
    -Filter $filter `
    -MaxDuration 31536000
```

Die Befehle geben eine Liste mit Angeboten zurück, die Ihren Kriterien entsprechen. Notieren Sie sich die ID des Angebots, das Sie kaufen möchten.

2. Verwenden Sie das New-EC2HostReservationCmdlet, um das Angebot zu erwerben, und geben Sie die im vorherigen Schritt angegebene Angebots-ID ein. Im folgenden Beispiel wird die angegebene Reservierung gekauft und sie einem bestimmten Dedicated Host zugeordnet, der AWS dem Konto bereits zugewiesen ist.

```
New-EC2HostReservation `
    -OfferingId hro-03f707bf363b6b324 `
    -HostIdSet h-013abcd2a00cbd123
```

Kontoübergreifendes Amazon EC2 Dedicated Host-Sharing

Dedicated Host Sharing ermöglicht es Besitzern von Dedicated Hosts, ihre Dedicated Hosts mit anderen AWS Konten oder innerhalb einer AWS Organisation zu teilen. Auf diese Weise können Sie Dedicated Hosts zentral erstellen und verwalten und den Dedicated Host für mehrere AWS Konten oder innerhalb Ihrer AWS Organisation gemeinsam nutzen.

Bei diesem Modell teilt sich das AWS Konto, dem der Dedicated Host gehört (Eigentümer), ihn mit anderen AWS Konten (Verbrauchern). Konsumenten können beim Starten der für sie freigegebenen Instances auf Dedicated Hosts so vorgehen, wie sie dies beim Starten von Instances auf Dedicated Hosts tun würden, die sie in ihrem eigenen Konto zuweisen. Der Besitzer ist für die Verwaltung des Dedicated Host und der Instances, die von ihm darin gestartet werden, verantwortlich. Besitzer können Instances, die Konsumenten auf freigegebenen Dedicated Hosts starten, nicht ändern. Konsumenten sind für die Verwaltung der Instances verantwortlich, die sie in den für sie freigegebenen Dedicated Hosts starten. Konsumenten können sich keine Instances anzeigen lassen oder ändern, die anderen Konsumenten oder dem Besitzer des Dedicated Host gehören, und sie können keine Dedicated Hosts ändern, die für sie freigegeben sind.

Ein Dedicated Host-Besitzer kann einen Dedicated Host freigeben für:

- Bestimmte AWS Konten innerhalb oder außerhalb der AWS Organisation
- Eine Organisationseinheit innerhalb ihrer AWS Organisation
- Es ist die gesamte AWS Organisation

Inhalt

- Voraussetzungen für die Freigabe von Dedicated Hosts
- Einschränkungen für die Freigabe von Dedicated Hosts

- Zugehörige Services
- Freigeben in mehreren Availability Zones
- Berechtigungen für freigegebene Dedicated Host
- Fakturierung und Messung
- Dedicated Host-Limits
- Hostwiederherstellung und Dedicated Host-Freigabe
- Einen Amazon EC2 Dedicated Host für mehrere AWS Konten teilen
- Hebt die Freigabe eines Dedicated Hosts auf, der mit anderen Konten geteilt wurde AWS
- Geteilte Amazon EC2 Dedicated Hosts in Ihrem AWS Konto anzeigen

Voraussetzungen für die Freigabe von Dedicated Hosts

- Um einen Dedicated Host zu teilen, musst du ihn in deinem AWS Konto besitzen. Sie können keinen Dedicated Host freigeben, der für Sie freigegeben wurde.
- Um einen Dedicated Host mit deiner AWS Organisation oder einer Organisationseinheit in deiner AWS Organisation zu teilen, musst du das Teilen mit aktivieren AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter Freigabe für AWS Organizations aktivieren im AWS RAM - Benutzerhandbuch.

Einschränkungen für die Freigabe von Dedicated Hosts

Sie können Dedicated Hosts nicht freigeben, die für die folgenden Instance-Typen zugewiesen wurden: `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal`, `u-12tb1.metal`, `u-18tb1.metal` und `u-24tb1.metal`.

Zugehörige Services

AWS Resource Access Manager

Die gemeinsame Nutzung von Dedicated Hosts ist in AWS Resource Access Manager (AWS RAM) integriert. AWS RAM ist ein Dienst, mit dem Sie Ihre AWS Ressourcen mit einem beliebigen AWS Konto oder über dieses teilen können AWS Organizations. Mit können Sie Ressourcen AWS RAM, die Ihnen gehören, gemeinsam nutzen, indem Sie eine gemeinsame Nutzung erstellen. Eine Ressourcenfreigabe legt die freizugebenden Ressourcen und die Konsumenten fest, für die sie freigegeben werden sollen. Verbraucher können einzelne AWS Konten, Organisationseinheiten oder eine gesamte Organisation sein AWS Organizations.

Weitere Informationen zu AWS RAM finden Sie im AWS RAM Benutzerhandbuch.

Freigeben in mehreren Availability Zones

Um sicherzustellen, dass Ressourcen auf die Availability Zones einer Region verteilt sind, ordnen wir Availability Zones einzeln Namen für jedes Konto zu. Dies könnte zu in mehreren Konten unterschiedlich benannten Availability Zones führen. Beispielsweise hat die Availability Zone `us-east-1a` für Ihr AWS Konto möglicherweise nicht denselben Standort wie `us-east-1a` für ein anderes AWS Konto.

Um den Ort Ihrer Dedicated Hosts relativ zu Ihren Konten zu bestimmen, verwenden Sie die Availability-Zone-ID (AZ-ID). Die Availability Zone ID ist eine eindeutige und konsistente Kennung für eine Availability Zone für alle AWS Konten. Beispielsweise ist `use1-az1` eine Availability-Zone-ID für die `us-east-1`-Region und ist derselbe Speicherort in jedem AWS -Konto.

Um die Availability Zone IDs für die Availability Zones in Ihrem Konto anzuzeigen

1. Öffnen Sie die AWS RAM Konsole zu https://console.aws.amazon.com/ram/Hause.
2. Die Availability Zone IDs für die aktuelle Region wird im Bereich „Ihre AZ-ID“ auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Berechtigungen für freigegebene Dedicated Host

Berechtigungen für Besitzer

Besitzer sind verantwortlich für die Verwaltung ihrer freigegebenen Dedicated Hosts und der Instances, die sie auf ihnen starten. Besitzer können sich alle Instances anzeigen lassen, die auf dem freigegebenen Dedicated Host ausgeführt werden, dazu gehören auch die von Konsumenten gestarteten. Besitzer können jedoch keine Maßnahmen für ausgeführte Instances ergreifen, die von Konsumenten gestartet wurden.

Berechtigungen für Konsumenten

Konsumenten sind für die Verwaltung der Instances verantwortlich, die sie in dem für sie freigegebenen Dedicated Host starten. Konsumenten können den freigegebenen Dedicated Host keinesfalls ändern und können keine Instances anzeigen oder bearbeiten, die von anderen Konsumenten oder dem Dedicated Host-Besitzer gestartet wurden.

Fakturierung und Messung

Für die Freigabe von Dedicated Hosts fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Besitzern werden die Dedicated Hosts in Rechnung gestellt, die sie freigeben. Konsumenten werden keine Instances in Rechnung gestellt, die sie auf freigegebenen Dedicated Hosts starten.

Dedicated Host-Reservierungen bieten weiterhin Abrechnungsrabatte für freigegebene Dedicated Hosts. Nur Dedicated Host-Besitzer können Dedicated Host-Reservierungen für freigegebene Dedicated Hosts kaufen, die sie besitzen.

Dedicated Host-Limits

Freigegebene Dedicated Hosts werden nur auf die Dedicated Hosts-Limits des Besitzers angerechnet. Die Dedicated Hosts-Limits von Konsumenten sind nicht von Dedicated Hosts betroffen, die ihnen freigegeben wurden. Ebenso werden Instances, die Konsumenten auf freigegebenen Dedicated Hosts starten, nicht auf ihre Instance-Limits angerechnet.

Hostwiederherstellung und Dedicated Host-Freigabe

Die Hostwiederherstellung stellt Instances wieder her, die vom Dedicated Host-Besitzer und den Konsumenten gestartet wurden, für die er freigegeben wurde. Der Ersatz-Dedicated Host wird dem Konto des Besitzers zugeordnet. Er wird zu den gleichen Ressourcenfreigaben wie der ursprüngliche Dedicated Host hinzugefügt und den gleichen Konsumenten freigegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellung von Amazon EC2 Dedicated Host.

Einen Amazon EC2 Dedicated Host für mehrere AWS Konten teilen

Gibt ein Besitzer einen Dedicated Host frei, können Konsumenten Instances auf dem Host starten. Konsumenten können so viele Instances auf dem freigegebenen Host starten, wie es die verfügbare Kapazität zulässt.

> **Important**
>
> Beachten Sie, dass Sie dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass Sie über die entsprechenden Lizenzrechte verfügen, um BYOL-Lizenzen auf Ihren Dedicated Hosts freizugeben.

Wenn Sie einen Dedicated Host freigeben, bei dem die automatische Platzierung aktiviert ist, beachten Sie Folgendes, da dies zu einer unbeabsichtigten Dedicated Host-Nutzung führen könnte:

- Wenn Konsumenten Instances mit Dedicated Host-Tenancy starten und über keine Kapazität auf einem Dedicated Host verfügen, den sie in ihrem Konto besitzen, wird die Instance automatisch auf dem freigegebenen Dedicated Host gestartet.

Um einen Dedicated Host freigeben zu können, müssen Sie ihn einer Ressourcenfreigabe hinzufügen. Eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist eine AWS RAM Ressource, mit der Sie Ihre Ressourcen AWS kontenübergreifend teilen können. Eine Ressourcenfreigabe gibt die freizugebenden Ressourcen und die Konsumenten an, für die sie freigegeben werden. Sie können den Dedicated Host zu einer vorhandenen Ressource oder zu einer neuen Ressourcenfreigabe hinzufügen.

Wenn du Teil einer Organisation bist AWS Organizations und das Teilen innerhalb deiner Organisation aktiviert ist, erhalten Verbraucher in deiner Organisation automatisch Zugriff auf den gemeinsam genutzten Dedicated Host. Andernfalls erhalten Konsumenten eine Einladung zur Teilnahme an der Ressourcenfreigabe und nach Annahme der Einladung wird ihnen Zugriff auf den freigegebenen Dedicated Host gewährt.

> **Note**
>
> Nach der Freigabe eines Dedicated Host kann es einige Minuten dauern, bis Konsumenten darauf zugreifen können.

Console

Um einen Dedicated Host, den Sie besitzen, über die EC2 Amazon-Konsole zu teilen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie den Dedicated Host aus, der freigegeben werden soll, und wählen Sie Aktionen, Host freigeben aus.
4. Wählen Sie die Ressourcenfreigabe aus, der der Dedicated Host hinzugefügt werden soll, aus und wählen Sie dann Freigeben aus.

   Es kann einige Minuten dauern, bis Konsumenten Zugriff auf den freigegebenen Host gewährt wird.

Um einen Dedicated Host, den Sie besitzen, über die AWS RAM Konsole gemeinsam zu nutzen

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer gemeinsamen Ressource im AWS RAM Benutzerhandbuch.

AWS CLI

So teilen Sie einen Dedicated Host, den Sie besitzen

Verwenden Sie den create-resource-share-Befehl.

```
aws ram create-resource-share \
    --name my-resource-share \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:dedicated-
host/h-07879acf49EXAMPLE
```

PowerShell

Um einen Dedicated Host, den du besitzt, zu teilen

Verwenden Sie das Cmdlet New- RAMResource Share.

```
New-RAMResourceShare `
    -Name my-resource-share `
    -ResourceArn arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:dedicated-
host/h-07879acf49EXAMPLE
```

Hebt die Freigabe eines Dedicated Hosts auf, der mit anderen Konten geteilt wurde AWS

Der Dedicated Host-Besitzer kann die Freigabe eines freigegebenen Dedicated Host jederzeit aufheben. Wenn Sie die Freigabe eines freigegebenen Dedicated Host aufheben, gelten die folgenden Regeln:

- Verbraucher, für die der Dedicated Host freigegeben wurde, können darauf keine neuen Instances mehr starten.
- Instances im Besitz von Konsumenten, die zum Zeitpunkt der Freigabe auf dem Dedicated Host ausgeführt wurden, werden weiterhin ausgeführt, sind jedoch für die Ausmusterung vorgesehen. Konsumenten erhalten für die Instances Benachrichtigungen über die Ausmusterung und haben zwei Wochen Zeit, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wird der Dedicated Host dem Konsumenten jedoch innerhalb der Ausmusterungsbenachrichtigungszeitraums erneut freigegeben, erfolgt ein Abbruch der Instance-Ausmusterungen.

Um die Freigabe eines freigegebenen Dedicated Host in Ihrem Besitz aufheben zu können, müssen Sie ihn aus der Ressourcenfreigabe entfernen.

Console

Um die gemeinsame Nutzung eines gemeinsam genutzten Dedicated Hosts, der dir gehört, rückgängig zu machen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie den Dedicated Host aus, dessen Freigabe aufgehoben werden soll, und wählen Sie dann die Registerkarte Freigabe aus.
4. Auf der Registerkarte Freigabe werden die Ressourcenfreigaben aufgelistet, zu denen der Dedicated Host hinzugefügt wurde. Wählen Sie die Ressourcenfreigabe aus, aus der der Dedicated Host entfernt werden soll, und wählen Sie Host aus Ressourcenfreigabe entfernen aus.

Um die Freigabe eines gemeinsam genutzten Dedicated Hosts, den Sie besitzen, mithilfe der AWS RAM Konsole rückgängig zu machen

Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren einer gemeinsam genutzten Ressource im AWS RAM Benutzerhandbuch.

AWS CLI

So heben Sie die Freigabe eines gemeinsam genutzten Dedicated Hosts auf, dessen Eigentümer Sie sind

Verwenden Sie den disassociate-resource-share-Befehl.

```
aws ram disassociate-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE \
 --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:dedicated-host/h-07879acf49EXAMPLE
```

PowerShell

Um die Freigabe eines gemeinsam genutzten Dedicated Hosts, der dir gehört, rückgängig zu machen

Verwenden Sie das Cmdlet Disconnect- RAMResource Share.

```
Disconnect-RAMResourceShare `
    -ResourceShareArn "arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE" `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:dedicated-host/h-07879acf49EXAMPLE"
```

Geteilte Amazon EC2 Dedicated Hosts in Ihrem AWS Konto anzeigen

Sie können Dedicated Hosts, die Sie für andere Konten freigeben, und Dedicated Hosts, die für Sie freigegeben sind, anzeigen. Wenn Sie der Eigentümer des Dedicated Host sind, können Sie alle Instances anzeigen, die auf dem Host ausgeführt werden, einschließlich der von Verbrauchern gestarteten Instances. Wenn der Dedicated Host für Sie freigegeben wird, können Sie nur die Instances anzeigen, die Sie auf dem freigegebenen Host gestartet haben, und nicht die Instances, die von anderen Verbrauchern gestartet wurden.

Besitzer und Konsumenten können freigegebene Dedicated Hosts mit einer der folgenden Methoden identifizieren.

Console

Um einen gemeinsam genutzten Dedicated Host zu identifizieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus. Im Bildschirm werden die Dedicated Hosts in Ihrem Besitz und Dedicated Hosts, die für Sie freigegeben werden, aufgelistet.
3. In der Spalte Owner (Besitzer) wird die AWS -Konto-ID des Dedicated Host-Besitzers angezeigt.
4. Um die auf den Hosts ausgeführten Instances anzuzeigen, wählen Sie die Registerkarte Instances aus.

AWS CLI

Um einen gemeinsam genutzten Dedicated Host zu identifizieren

Verwenden Sie den Befehl describe-hosts. Der Befehl gibt die Dedicated Hosts zurück, die Sie besitzen und die Dedicated Hosts, die für Sie freigegeben sind. Der Wert von `Owner` ist die Konto-

ID des Besitzers des Dedicated Hosts. Die `Instances` Liste beschreibt die Instanzen, die auf dem Host ausgeführt werden.

```
aws ec2 describe-hosts --filter "Name=state,Values=available"
```

PowerShell

Um einen gemeinsam genutzten Dedicated Host zu identifizieren

Verwenden Sie das EC2host Cmdlet Get-. Das Cmdlet gibt die Dedicated Hosts zurück, die Ihnen gehören, und die Dedicated Hosts, die mit Ihnen gemeinsam genutzt werden. Der Wert von `0wner` in der Antwort ist die Konto-ID des Besitzers des Dedicated Hosts. Die `Instances` Liste beschreibt die Instanzen, die auf dem Host ausgeführt werden.

```
Get-EC2Host -Filter @{Name="state"; Values="available"}
```

Amazon EC2 Dedicated Hosts auf AWS Outposts

AWS Outposts ist ein vollständig verwalteter Service, der AWS Infrastruktur APIs, Dienste und Tools auf Ihre Räumlichkeiten ausdehnt. Durch den lokalen Zugriff auf die AWS verwaltete Infrastruktur AWS Outposts können Sie Anwendungen vor Ort mit denselben Programmierschnittstellen wie in AWS Regionen erstellen und ausführen und gleichzeitig lokale Rechen- und Speicherressourcen für geringere Latenz und lokale Datenverarbeitungsanforderungen nutzen.

Ein Outpost ist ein Pool von AWS Rechen- und Speicherkapazität, der am Standort eines Kunden bereitgestellt wird. AWS betreibt, überwacht und verwaltet diese Kapazität als Teil einer AWS Region.

Sie können Dedicated Hosts auf Outposts zuweisen, die Sie in Ihrem Konto besitzen. Dies erleichtert es Ihnen, Ihre vorhandenen Softwarelizenzen und Workloads, die einen dedizierten physischen Server erfordern, nach AWS Outposts zu bringen. Sie können auch auf bestimmte Hardwareressourcen auf einem Outpost ausrichten, um die Latenz zwischen Ihren Workloads zu minimieren.

Dedicated Hosts ermöglichen es Ihnen, Ihre in Frage kommenden Softwarelizenzen bei Amazon zu verwenden EC2, sodass Sie die Flexibilität und Kosteneffizienz nutzen können, die Sie mit Ihren eigenen Lizenzen gewohnt sind. Andere Softwarelizenzen, die an virtuelle Maschinen, Sockets oder physische Kerne gebunden sind, können vorbehaltlich ihrer Lizenzbedingungen auch auf Dedicated Hosts verwendet werden. Während Outposts schon immer eine Einzelmandanten-Umgebung waren,

die für BYOL-Workloads in Frage kommen, können Sie mit Dedicated Hosts die erforderlichen Lizenzen auf einen einzelnen Host im Gegensatz zur gesamten Outpost-Bereitstellung beschränken.

Darüber hinaus bietet Ihnen die Verwendung von Dedicated Hosts in einem Outpost eine größere Flexibilität bei der Instance-Typ-Bereitstellung und eine detailliertere Kontrolle über die Platzierung von Instances. Sie können beispielsweise auf einen bestimmten Host zielen und Host-Affinität verwenden, um sicherzustellen, dass die Instance immer auf diesem Host ausgeführt wird oder Sie können die automatische Platzierung verwenden, um eine Instance auf jedem verfügbaren Host zu starten, der über übereinstimmende Konfigurationen und verfügbare Kapazität verfügt.

Inhalt

- Voraussetzungen
- Unterstützte Features
- Überlegungen
- Ordnen Sie einen Amazon EC2 Dedicated Host zu AWS Outposts

Voraussetzungen

Sie müssen einen Outpost an Ihrem Standort installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Outpost erstellen und die Kapazität dafür bestellen im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.

Unterstützte Features

- Die folgenden Instance-Familien werden unterstützt: `C5`, `M5`, `R5`, `C5d`, `M5d`, `R5d`, `G4dn` und `i3en`.
- Dedicated Hosts on Outposts können so konfiguriert werden, dass sie mehrere Instance-Größen unterstützen. Unterstützung für mehrere Instance-Größen ist für die folgenden Instance-Familien verfügbar: `C5`, `M5`, `R5`, `C5d`, `M5d` und `R5d`. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätskonfigurationen EC2 für Amazon Dedicated Host-Instances.
- Dedicated Hosts on Outposts unterstützen die automatische Platzierung und gezielte Instance-Starts. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.
- Dedicated Hosts auf Outposts unterstützen Host-Affinität. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Platzierung und Host-Affinität EC2 für Amazon Dedicated Host.
- Dedizierte Hosts auf Outposts unterstützen das Teilen mit AWS RAM. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifendes Amazon EC2 Dedicated Host-Sharing.

Überlegungen

- Dedicated-Host-Reservierungen werden auf Outposts nicht unterstützt.
- Hosten Ressourcengruppen und AWS License Manager werden auf Outposts nicht unterstützt.
- Dedicated Hosts auf Outposts unterstützen keine Burstable T3-Instances.
- Dedicated Hosts auf Outposts unterstützen keine Host-Wiederherstellung.
- Die vereinfachte automatische Wiederherstellung wird für Instances mit Dedicated-Host-Tenancy auf Outposts nicht unterstützt.

Ordnen Sie einen Amazon EC2 Dedicated Host zu AWS Outposts

Sie weisen Dedicated Hosts auf Outposts auf die gleiche Weise zu und verwenden sie wie bei Dedicated Hosts in einer AWS -Region.

Voraussetzungen

Erstellen Sie ein Subnetz auf dem Outpost. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Subnetzes im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Dedicated Host für einen Outpost zuzuweisen:

Console

Um einem Außenposten mithilfe der Konsole einen Dedicated Host zuzuweisen AWS Outposts

1. Öffnen Sie die AWS Outposts Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/outposts/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Outposts aus. Wählen Sie den Outpost aus und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Allocate Dedicated Host (Dedicated Host zuweisen).
3. Konfigurieren Sie den Dedicated Host nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie Ihrem Konto einen Amazon EC2 Dedicated Host zu.

   > **Note**
   >
   > Availability Zone (Verfügbarkeitszone) und Outpost ARN (Outpost-ARN) sollte mit der Availability Zone und dem ARN des ausgewählten Outposts vorausgefüllt werden.

4. Wählen Sie Allocate aus.

So weisen Sie einem Outpost mithilfe der Amazon-Konsole einen Dedicated Host zu EC2

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts und dann Allocate Dedicated Host (Dedicated Host zuweisen) aus.
3. Als Availability Zon (Verfügbarkeitszone) wählen Sie die Availability Zone aus, die dem Outpost zugewiesen ist.
4. Als Outpost ARN (Outpost-ARN) geben Sie den ARN des Outposts ein.
5. Um auf bestimmte Hardwareressourcen auf dem Outpost auszurichten, wählen Sie für Gezielt auf spezifische Hardwareressourcen auf Outpost ausrichten die Option Aktivieren aus. Wählen Sie für jede Hardwareressource, die Sie als Ziel verwenden möchten, Ressourcen-ID hinzufügen aus, und geben Sie dann die ID der Hardwareressource ein.

   > **Note**
   >
   > Der Wert, den Sie für Menge angeben, muss der Anzahl der von IDs Ihnen angegebenen Anlagen entsprechen. Wenn Sie beispielsweise 3 Anlagen angeben IDs, muss auch Menge 3 sein.

6. Konfigurieren Sie die verbleibenden Dedicated-Host-Einstellungen nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie Ihrem Konto einen Amazon EC2 Dedicated Host zu.
7. Wählen Sie Allocate aus.

AWS CLI

Um einem Außenposten einen Dedicated Host zuzuweisen

Verwenden Sie den allocate-hosts-Befehl. Geben Sie bei `--availability-zone` die Availability Zone an, die dem Outpost zugewiesen ist. Geben Sie bei `--outpost-arn` den ARN des Ouposts an. Geben Sie optional für die IDs Outpost-Hardwareressourcen an`--asset-ids`, auf die Sie abzielen möchten.

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --availability-zone "us-east-1a" \
    --outpost-arn "arn:aws:outposts:us-east-1a:111122223333:outpost/
op-4fe3dc21baEXAMPLE" \
```

```
    --asset-ids asset_id \
    --instance-family "m5" \
    --auto-placement "off" \
    --quantity 1
```

PowerShell

Um einem Outpost einen Dedicated Host zuzuweisen

Verwenden Sie das Cmdlet New-EC2Host. Geben Sie die Availability Zone an, die dem Outpost zugeordnet ist. Geben Sie optional für die IDs Outpost-Hardwareressourcen an`-AssetId`, auf die Sie abzielen möchten.

```
New-EC2Host `
    -AvailabilityZone "us-east-1a" `
    -OutpostArn "arn:aws:outposts:us-east-1a:111122223333:outpost/
op-4fe3dc21baEXAMPLE" `
    -AssetId asset_id `
    -InstanceFamily "m5" `
    -AutoPlacement "off" `
    -Quantity 1
```

So starten Sie eine Instance in einem Dedicated Host auf einem Outpost

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus. Wählen Sie den Dedicated Host aus, den Sie im vorherigen Schritt zugewiesen haben, und wählen Sie Actions (Aktionen), Launch instance onto host (Instance auf Host launchen).
3. Konfigurieren Sie die Instance nach Bedarf und launchen Sie dann die Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie EC2 Amazon-Instances auf einem Amazon EC2 Dedicated Host.

Wiederherstellung von Amazon EC2 Dedicated Host

Die automatische Wiederherstellung des Dedicated Hosts startet Ihre Instances auf einem neuen Ersatzhost neu, wenn bestimmte problematische Bedingungen auf Ihrem Dedicated Host erkannt werden. Die Host-Wiederherstellung reduziert den Bedarf an manuellen Eingriffen und verringert die Betriebsbelastung, wenn ein unerwarteter Ausfall des Dedicated Hosts im Zusammenhang mit

Systemstrom- oder Netzwerkkonnektivitätsereignissen auftritt. Andere Dedicated-Host-Probleme erfordern manuelle Eingriffe, um sie zu beheben.

Inhalt

- So funktioniert Amazon EC2 Dedicated Host-Wiederherstellung
- Unterstützte Instance-Typen
- Preisgestaltung
- Amazon EC2 Dedicated Host-Wiederherstellung verwalten
- Sehen Sie sich die Host-Wiederherstellungseinstellungen für Ihren Amazon EC2 Dedicated Host an
- Manuelles Wiederherstellen von Instances, die von Amazon EC2 Dedicated Host Recovery nicht unterstützt werden

So funktioniert Amazon EC2 Dedicated Host-Wiederherstellung

Dedicated Hosts und der Wiederherstellungsprozess von Hostressourcengruppen verwenden Zustandsprüfungen auf Hostebene, um die Verfügbarkeit von Dedicated Hosts zu bewerten und zugrunde liegende Systemfehler zu erkennen. Die Art des Dedicated-Host-Fehlers bestimmt, ob die automatische Wiederherstellung des Dedicated Hosts möglich ist. Zu den Problemen, die zu Prüfungen auf Hostebene führen können, zählen:

- Verlust der Netzwerkverbindung
- Systemstromausfall
- Hardware- oder Softwareprobleme auf dem physischen Host

> **Important**
>
> Die automatische Wiederherstellung eines Dedicated Hosts findet nicht statt, wenn der Host für die Außerbetriebnahme vorgesehen ist.

Automatische Wiederherstellung für Dedicated Hosts

Wenn auf Ihrem Dedicated Host ein Ausfall der Systemleistung oder der Netzwerkverbindung festgestellt wird, wird die auto Wiederherstellung des Dedicated Hosts eingeleitet und Amazon weist EC2 automatisch einen Ersatz-Dedicated Host in derselben Availability Zone wie der ursprüngliche

Dedicated Host zu. Dieser Dedicated Host erhält eine neue Host-ID, hat aber dieselben Attribute wie der ursprüngliche Dedicated Host, einschließlich:

- Availability Zone
- Instance-Typ
- Tags (Markierungen)
- Einstellungen zur automatischen Platzierung
- Reservation (Reservierung)

Nachdem der ersatzmäßige Dedicated Host zugeordnet wurde, werden die Instances auf dem ersatzmäßigen Dedicated Host wiederhergestellt. Die wiederhergestellten Instances haben dieselben Attribute wie der ursprüngliche Host, einschließlich:

- Instance-ID
- Private IP-Adressen
- Elastic IP-Adressen
- EBS-Volume-Anhänge
- Alle Instance-Metadaten

Darüber hinaus automatisiert die integrierte Integration mit AWS License Manager die Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Lizenzen.

> **Note**
>
> AWS Die License Manager-Integration wird nur in Regionen unterstützt, in denen AWS License Manager verfügbar ist.

Wenn zwischen den Instances und dem nicht funktionierenden Dedicated Host eine Affinitätsbeziehung besteht, richten die wiederhergestellten Instances eine Host-Affinität mit dem ersatzmäßigen Dedicated Host ein.

Wenn alle Instances auf dem ersatzmäßigen Dedicated Host wiederhergestellt wurden, wird der beeinträchtigte Dedicated Host freigegeben und der ersatzmäßige Dedicated Host kann verwendet werden.

Wenn die Host-Wiederherstellung eingeleitet wird, wird der AWS Kontoinhaber per E-Mail und durch ein AWS Health Dashboard Ereignis benachrichtigt. Nachdem die Host-Wiederherstellung erfolgreich durchgeführt wurde, wird eine zweite Benachrichtigung gesendet.

Wenn Sie AWS License Manager verwenden, um Ihre Lizenzen nachzuverfolgen, weist AWS License Manager dem Ersatz-Dedicated Host auf der Grundlage der Lizenzkonfigurationslimits neue Lizenzen zu. Wenn die Lizenzkonfiguration feste Grenzwerte hat, die durch die Host-Wiederherstellung überschritten werden, ist der Wiederherstellungsprozess nicht zulässig und Sie werden über eine Amazon SNS SNS-Benachrichtigung über den Fehler bei der Host-Wiederherstellung informiert (sofern die Benachrichtigungseinstellungen für AWS License Manager konfiguriert wurden). Gelten für die Lizenzkonfiguration weiche Limits, die aufgrund der Host-Wiederherstellung überschritten werden, kann der Wiederherstellungsprozess fortgesetzt werden und Sie werden per Amazon SNS-Benachrichtigung über die Limit-Überschreitung informiert. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Lizenzkonfigurationen und Einstellungen in License Manager im AWS -License-Manager-Benutzerhandbuch.

Status der Host-Wiederherstellung

Wird ein Dedicated Host-Ausfall entdeckt, wechselt der beeinträchtigte Dedicated Host in den Status „`under-assessment`“ und die betroffenen Instances in den Status „`impaired`“. Sie können keine Instances auf dem gestörten Dedicated Host starten, während er sich im Status `under-assessment` befindet.

Nachdem der ersatzmäßige Dedicated Host zugeordnet wurde, wechselt er in den Status `pending`. Er bleibt in diesem Status, bis die Host-Wiederherstellung abgeschlossen ist. Sie können keine Instances auf den Ersatz-Dedicated Host starten, während er sich im Status `pending` befindet. Wiederhergestellte Instances auf dem ersatzmäßigen Dedicated Host verbleiben während der Wiederherstellung im Status `impaired`.

Nach Abschluss der Host-Wiederherstellung wechselt der ersatzmäßige Dedicated Host in den Status `available` und die wiederhergestellten Instances erhalten wieder den Status `running`. Sie können Instances auf dem ersatzmäßigen Dedicated Host starten, sobald dieser wieder den Status `available` hat. Der ursprüngliche, beeinträchtigte Dedicated Host wird dauerhaft freigegeben und wechselt in den Status `released-permanent-failure`.

Wenn der beeinträchtigte Dedicated Host über Instances verfügt, die die Host-Wiederherstellung nicht unterstützen, z. B. Instances mit Root-Volumes, die vom Instance-Speicher unterstützt werden, wird der Dedicated Host nicht freigegeben. Stattdessen wird er für die Ausmusterung gekennzeichnet und erhält den Status `permanent-failure`.

Szenarien ohne automatische Wiederherstellung für Dedicated Hosts

Die automatische Wiederherstellung eines Dedicated Hosts findet nicht statt, wenn der Host für die Außerbetriebnahme vorgesehen ist. Sie erhalten im Rahmen eines CloudWatch Amazon-Events eine Benachrichtigung zur Kündigung, und die E-Mail-Adresse des AWS Kontoinhabers erhält eine Nachricht über den Ausfall des Dedicated Hosts. AWS Health Dashboard Führen Sie die in der Benachrichtigung über die Außerbetriebnahme beschriebenen Abhilfemaßnahmen innerhalb der angegebenen Zeitspanne durch, um die Instances auf dem außerbetriebgenommenen Host manuell wiederherzustellen.

Angehaltene Instances werden auf dem Dedicated Host nicht wiederhergestellt. Wenn Sie versuchen, eine angehaltene Instance zu starten, die auf den beeinträchtigten Dedicated Host ausgerichtet ist, schlägt der Start fehl. Wir empfehlen, die angehaltene Instance so zu ändern, dass sie auf einen anderen Dedicated Host ausgerichtet ist oder so, dass sie auf einem verfügbaren Dedicated Host mit passender Konfiguration und aktivierter automatischer Platzierung gestartet wird.

Instances mit Instance-Speicher werden auf dem Ersatz-Dedicated Host nicht wiederhergestellt. Im Rahmen einer Korrekturmaßnahme wird der beeinträchtigte Dedicated Host für die Ausmusterung gekennzeichnet und Sie erhalten eine entsprechende Benachrichtigung, wenn die Host-Wiederherstellung abgeschlossen ist. Befolgen Sie die Korrekturmaßnahmen aus der Benachrichtigung innerhalb des angegebenen Zeitraums, um die verbliebenen Instances auf dem beeinträchtigten Dedicated Host wiederherzustellen.

Unterstützte Instance-Typen

Host-Wiederherstellung wird für die folgenden Instance-Familien unterstützt: A1, C3, C4, C5, C5n, C6a, C6g, C6i, Inf1, G3, G5g, M3, M4, M5, M5n, M5zn, M6a, M6g, M6i, P2, P3, R3, R4, R5, R5b, R5n, R6g, R6i, T3, X1, X1e, X2iezn, u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 und u-24tb1.

Informationen zum Wiederherstellen nicht unterstützter Instances finden Sie unter Manuelles Wiederherstellen von Instances, die von Amazon EC2 Dedicated Host Recovery nicht unterstützt werden.

> **Note**
>
> Die automatische Wiederherstellung von unterstützten Metal-Instance-Typen für Dedicated Hosts dauert länger als die von Nicht-Metal-Instance-Typen zum Erkennen und Wiederherstellen.

Preisgestaltung

Für die Host-Wiederherstellung fallen keine weiteren Kosten an. Es gelten die üblichen Dedicated Host-Gebühren. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Dedicated Hosts — Preise.

Sobald die Host-Wiederherstellung gestartet wurde, fallen keine Gebühren mehr für den beeinträchtigten Dedicated Host an. Kosten für den ersatzmäßigen Dedicated Host fallen erst an, wenn er den Status `available` hat.

Wenn der beeinträchtigte Dedicated Host nach Bedarf abgerechnet wurde, wird der ersatzmäßige Dedicated Host ebenso abgerechnet. Verfügte der beeinträchtigte Dedicated Host über einen aktiven Dedicated Host-Reservierung, wird er an den ersatzmäßigen Dedicated Host weitergegeben.

Amazon EC2 Dedicated Host-Wiederherstellung verwalten

Die automatische Wiederherstellung des Dedicated Hosts startet Ihre Instances auf einem neuen Ersatzhost neu, wenn bestimmte problematische Bedingungen auf Ihrem Dedicated Host erkannt werden. Sie können die Host-Wiederherstellung zum Zeitpunkt der Dedicated-Host-Zuordnung oder hinterher aktivieren.

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die Host-Wiederherstellung bei der Host-Zuweisung zu aktivieren.

Console

So aktivieren Sie die Host-Wiederherstellung bei der Zuweisung

Wenn Sie über die EC2 Amazon-Konsole einen Dedicated Host zuweisen, wählen Sie für Host-Wiederherstellung die Option Enable. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie Ihrem Konto einen Amazon EC2 Dedicated Host zu.

AWS CLI

So aktivieren Sie die Host-Wiederherstellung bei der Zuweisung

Verwenden Sie den allocate-hosts-Befehl.

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type m5.large \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --auto-placement on \
    --host-recovery on \
```

```
    --quantity 1
```

PowerShell

So aktivieren Sie die Host-Wiederherstellung bei der Zuweisung

Verwenden Sie das New-EC2HostCmdlet.

```
New-EC2Host `
    -InstanceType m5.large `
    -AvailabilityZone eu-west-1a `
    -AutoPlacement on `
    -HostRecovery on `
    -Quantity 1
```

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die Host-Wiederherstellung für einen Dedicated Host zu verwalten.

Console

So aktivieren Sie die Host-Wiederherstellung nach der Zuweisung

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie den Dedicated Host aus.
4. Wählen Sie Aktionen und anschließend Host ändern aus.
5. Wählen oder deaktivieren Sie für die Host-Wiederherstellung die Option Aktivieren.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

So aktivieren Sie die Host-Wiederherstellung nach der Zuweisung

Verwenden Sie den modify-hosts-Befehl.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-recovery on \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

So deaktivieren Sie die Host-Wiederherstellung nach der Zuweisung

Verwenden Sie den Befehl modify-hosts und geben Sie den Parameter `host-recovery` mit einem Wert von `off` an.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-recovery off \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

So aktivieren Sie die Host-Wiederherstellung nach der Zuweisung

Verwenden Sie das Cmdlet Edit-Host.

```
Edit-EC2Host `
    -HostRecovery on `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

So deaktivieren Sie die Host-Wiederherstellung nach der Zuweisung

Verwenden Sie das Cmdlet. Edit-EC2Host

```
Edit-EC2Host `
    -HostRecovery off `
    -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Sehen Sie sich die Host-Wiederherstellungseinstellungen für Ihren Amazon EC2 Dedicated Host an

Sie können die Konfiguration der Host-Wiederherstellung für einen Dedicated Host jederzeit anzeigen.

Console

Um die Host-Wiederherstellungskonfiguration für einen Dedicated Host anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie den Dedicated Host aus und überprüfen Sie auf der Registerkarte Description (Beschreibung) das Feld Host Recovery (Host-Wiederherstellung).

AWS CLI

Um die Host-Wiederherstellungskonfiguration für einen Dedicated Host anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl describe-hosts.

```
aws ec2 describe-hosts \
    --host-ids h-012a3456b7890cdef \
    --query Hosts[].HostRecovery
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
on
```

PowerShell

Um die Host-Wiederherstellungskonfiguration für einen Dedicated Host anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2HostCmdlet.

```
(Get-EC2Host -HostId h-012a3456b7890cdef).Hosts | Select HostRecovery
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
HostRecovery
------------
on
```

Manuelles Wiederherstellen von Instances, die von Amazon EC2 Dedicated Host Recovery nicht unterstützt werden

Die Host-Wiederherstellung unterstützt nicht die Wiederherstellung von Instances, die Instance-Speicher-Volumes verwenden. Befolgen Sie die unten stehende Anleitung, um manuell die Instances wiederherzustellen, die nicht automatisch wiederhergestellt werden konnten.

> **Warning**
>
> Alle Daten, die auf Instance-Speicher-Volumes gespeichert sind, gehen verloren, wenn eine Instance angehalten, in den Ruhezustand versetzt oder beendet wird. Dies gilt auch für

Instance-Speicher-Volumes, die an eine Instance mit einem EBS-Volume als Root-Gerät angefügt sind. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes schützen möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher, ehe die Instance angehalten oder beendet wird.

Manuelles Wiederherstellen von EBS-gestützten Instances

EBS-gestützte Instances, die nicht automatisch wiederhergestellt werden, sollten Sie manuell anhalten und starten, damit sie auf einem neuen Dedicated Host wiederhergestellt werden. Weitere Informationen zum Anhalten Ihrer Instance und zu den Änderungen an der Instance-Konfiguration nach dem Anhalten finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.

Manuelles Wiederherstellen von Instance-Speicher-gestützten Instances

Bei Instance-Speicher-gestützten Instances, die nicht automatisch wiederhergestellt werden können, sollten Sie wie folgt vorgehen:

1. Starten Sie eine Ersatz-Instance auf einem neuen Dedicated Host über Ihr neuestes AMI.
2. Migrieren Sie alle notwendigen Daten zur Ersatz-Instance.
3. Beenden Sie die Original-Instance auf dem beeinträchtigten Dedicated Host.

Host-Wartung für Amazon EC2 Dedicated Host

Bei der Host-Wartung migrieren wir für den seltenen Fall, dass ein Dedicated Host heruntergefahren wird, die darauf laufenden Instances automatisch auf einen funktionsfähigen Ersatz-Dedicated Host. Dies trägt dazu bei, die Ausfallzeiten für Ihren Workload zu minimieren und die Verwaltung Ihrer Dedicated Hosts zu vereinfachen. Die Host-Wartung wird auch für geplante und routinemäßige EC2 Amazon-Wartungsarbeiten durchgeführt.

Amazon EC2 unterstützt zwei Arten der Host-Wartung:

- Wartung des Live-Migrationshosts — Instances werden innerhalb von 24 Stunden automatisch auf den Ersatzhost migriert, ohne sie anzuhalten und neu zu starten.
- Host-Wartung auf Basis eines Neustarts — Instanzen werden nach geplanten Neustart-Ereignissen geplant, bei denen sie automatisch gestoppt und auf dem Ersatzhost neu gestartet werden.

Inhalt

- Host-Wartung im Vergleich zur Host-Wiederherstellung
- Überlegungen
- Zugehörige Services
- Preisgestaltung
- So funktioniert die Host-Wartung für Amazon EC2 Dedicated Hosts
- Konfiguration der Host-Wartungseinstellungen für einen Amazon EC2 Dedicated Host

Host-Wartung im Vergleich zur Host-Wiederherstellung

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptunterschiede zwischen Host-Wiederherstellung und Host-Wartung.

	Host-Wiederherstellung	Host-Wartung
Instance-Erreichbarkeit	Unerreichbar	Erreichbar
Dedicated-Host-Zustand	`under-assessment`	`permanent-failure`
Host-Ressourcengruppe	Unterstützt	Nicht unterstützt

Weitere Informationen zur Host-Wiederherstellung finden Sie unter Host-Wiederherstellung.

Überlegungen

- Die Host-Wartung ist in allen Ländern verfügbar AWS-Regionen, mit Ausnahme der Regionen China und AWS GovCloud (US) Regions.
- Die Host-Wartung wird in AWS Outposts AWS Local Zones und AWS Wavelength Zones nicht unterstützt.
- Die Hostwartung kann für Hosts, die sich bereits in einer Host-Ressourcengruppe befinden, nicht ein- oder ausgeschaltet werden. Hosts, die einer Host-Ressourcengruppe hinzugefügt wurden, behalten ihre Host-Wartungseinstellung bei. Weitere Informationen finden Sie unter Host-Ressourcengruppen.
- Die Hostwartung wird bei den folgenden Instance-Typen nicht unterstützt, da sie über Root-Volumes verfügen, die vom Instance-Speicher unterstützt werden: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 und X1.

Zugehörige Services

Dedicated Host ist in AWS License Manager integriert — Verfolgt Lizenzen auf Ihren Amazon EC2 Dedicated Hosts (wird nur in Regionen unterstützt, in denen AWS License Manager verfügbar ist). Weitere Informationen finden Sie im AWS License-Manager-Benutzerhandbuch.

Sie müssen über ausreichend Lizenzen AWS-Konto für Ihren neuen Dedicated Host verfügen. Die Ihrem beeinträchtigten Host zugeordneten Lizenzen werden freigegeben, wenn der Host nach Abschluss des geplanten Wartungsvorgangs freigegeben wird.

Preisgestaltung

Für die Host-Wartung fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Es fallen jedoch die üblichen Dedicated-Host-Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Dedicated Hosts — Preise.

Sobald die Host-Wartung eingeleitet wird, wird Ihnen der beeinträchtigte Dedicated Host nicht mehr in Rechnung gestellt. Kosten für den ersatzmäßigen Dedicated Host fallen erst an, wenn er den Status `available` hat.

Wenn der beeinträchtigte Dedicated Host nach Bedarf abgerechnet wurde, wird der ersatzmäßige Dedicated Host genauso abgerechnet. Wenn der beeinträchtigte Dedicated Host über eine aktive Dedicated-Host-Reservierung verfügt, wird diese auf den neuen Dedicated Host übertragen.

So funktioniert die Host-Wartung für Amazon EC2 Dedicated Hosts

Wenn eine Beeinträchtigung in einem Dedicated Host festgestellt wird, der für die Host-Wartung aktiviert ist, weisen wir Ihrem Konto automatisch einen Dedicated Host zu. Dieser Dedicated Host erhält eine neue Host-ID, hat aber dieselben Attribute wie der ursprüngliche Dedicated Host, einschließlich:

- Einstellungen zur automatischen Platzierung
- Availability Zone
- Dedicated-Host-Reservierungszuordnung
- Host-Affinität
- Einstellungen für die Host-Wartung
- Einstellungen für die Host-Wiederherstellung
- Instance-Typ

- Tags

Nachdem der Ersatzhost zugewiesen wurde, migrieren wir die Instances je nach Instance entweder mithilfe der Live-Hostwartung oder der Host-Wartung auf Basis eines Neustarts.

Sobald auf dem heruntergestuften Host keine Instanzen mehr ausgeführt werden, wird er dauerhaft aus Ihrem Konto gelöscht.

Wartung des Hosts für die Live-Migration

Instanzen, für die eine Live-Wartung des Migrationshosts erforderlich ist, werden innerhalb von 24 Stunden automatisch auf den Ersatzhost migriert, ohne sie anzuhalten und neu zu starten. Die migrierten Instances behalten ihre vorhandenen Attribute bei, darunter:

- Instance-ID
- Instance-Metadaten
- Anhänge von Amazon-EBS-Volumes
- Elastic IP-Adressen und private IP-Adressen
- Speicher-, CPU- und Netzwerkstatus

Bei einigen größeren Instances kann es während der Migration zu leichten Leistungseinbußen kommen.

Nachdem die Instanzen automatisch auf den Ersatzhost migriert wurden, senden wir Ihnen E-Mail- und AWS Health Dashboard-Benachrichtigungen. Zu den Benachrichtigungen gehören die IDs heruntergestuften Hosts und die Ersatzhosts, Informationen zu den Instances, die mithilfe der Live-Hostwartung für die Migration automatisch migriert wurden, sowie Informationen über die verbleibenden Instanzen.

Host-Wartung auf Basis eines Neustarts

Für Instances, für die eine Host-Wartung auf Basis eines Neustarts erforderlich ist, werden beispielsweise geplante Neustart-Ereignisse für 14 Tage ab dem Datum der Benachrichtigung geplant. Sie können vor dem geplanten Ereignis weiterhin auf Ihre Instances in dem beeinträchtigten Dedicated Host zugreifen.

Sie können Neustart-Ereignisse auf ein Datum verschieben, das innerhalb von 7 Tagen nach Datum und Uhrzeit des ursprünglichen Ereignisses liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Ein geplantes Ereignis für eine Instanz neu planen EC2 .

Amazon reserviert EC2 automatisch Kapazität auf dem Ersatzhost für diese Instances. In dieser reservierten Kapazität können Sie keine Instances ausführen.

Die EC2 Amazon-Konsole zeigt die reservierte Kapazität als genutzte Kapazität an. Es könnte den Anschein haben, dass die Instances sowohl auf dem heruntergestuften Host als auch in dem Ersatz-Host ausgeführt werden. Die Instances werden jedoch weiterhin nur in dem heruntergestuften Host ausgeführt, bis sie angehalten oder in die reservierte Kapazität zu dem Ersatz-Host migriert werden.

Am Tag und zur Uhrzeit des geplanten Ereignisses werden die Instances automatisch gestoppt und mit der reservierten Kapazität in dem Ersatz-Host neu gestartet. Die migrierten Instances behalten ihre vorhandenen Attribute bei, darunter:

- Instance-ID
- Instance-Metadaten
- Anhänge von Amazon-EBS-Volumes
- Elastic IP-Adressen und private IP-Adressen

Da die Instances jedoch während der Migration gestoppt und neu gestartet werden, behalten sie ihren Speicher-, CPU- und Netzwerkstatus nicht bei.

Sie können diese Instances auch jederzeit vor dem geplanten Ereignis manuell beenden und neu starten, um sie zu den Ersatz-Host oder einen anderen Host zu migrieren. Möglicherweise müssen Sie die Host-Affinität Ihrer Instance ändern, um sie auf einem anderen Host neu zu starten. Wenn Sie eine Instance vor dem geplanten Ereignis beenden, wird die reservierte Kapazität in dem Ersatz-Host freigegeben und kann wieder verwendet werden.

Status der Host-Wartung

Wenn ein Host herabgestuft wird, wechselt er in den Status `permanent-failure`. Sie können keine Instances in einem Dedicated Host im Status `permanent-failure` starten.

Nachdem der Ersatzhost zugewiesen wurde, bleibt er so lange in diesem `pending` Status, bis die Instances, die die Wartung des Hosts für die Live-Migration unterstützen, automatisch vom heruntergestuften Host migriert werden und bis die geplanten Ereignisse für die verbleibenden Instances geplant sind. Nachdem diese Aufgaben abgeschlossen sind, wechselt der Ersatzhost in den `available` Status.

Nachdem der Ersatzhost den `available` Status erreicht hat, können Sie ihn genauso verwenden wie jeden anderen Host in Ihrem Konto. Ein Teil der Instance-Kapazität auf dem Ersatz-Host ist

jedoch für die Instances reserviert, für die eine Host-Migration auf Basis eines Neustarts erforderlich ist. In dieser reservierten Kapazität können Sie keine neuen Instances starten.

Sobald auf dem heruntergestuften Host keine Instances mehr ausgeführt werden, wechselt er in den Status `released, permanent-failure` und wird dauerhaft aus Ihrem Konto entfernt. Beachten Sie, dass der Host und seine Ressourcen für kurze Zeit in der Konsole sichtbar bleiben.

Automatische Migration

Einige Instances können nicht automatisch zu den Ersatz-Host migriert werden.

Instances mit EBS-Backed Root-Volumes

Für diese Instances planen wir Ereignisse zur Außerbetriebnahme von Instances für 28 Tage ab dem Datum der Benachrichtigung. Am Tag und zur Uhrzeit des geplanten Ereignisses werden die Instances dauerhaft beendet. Wir empfehlen, dass Sie die Instance in dem Ersatz-Host oder in einem anderen Host manuell beenden und neu starten. Möglicherweise müssen Sie die Host-Affinität Ihrer Instance ändern, um sie in einem anderen Host neu zu starten.

Instances mit Instance-Speicher-gestütztes Root-Volumes

Für diese Instances planen wir Ereignisse zur Außerbetriebnahme von Instances für 28 Tage ab dem Datum der Benachrichtigung. Am Tag und zur Uhrzeit des geplanten Ereignisses werden die Instances dauerhaft beendet. Wir empfehlen, dass Sie Ersatz-Instances manuell in dem Ersatz-Host starten und dann die erforderlichen Daten vor dem geplanten Ereignis zu die Ersatz-Instances migrieren.

Die folgenden Instances verfügen über Root-Volumes, die vom Instance-Speicher unterstützt werden: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 und X1.

Sie können vor dem geplanten Ereignis weiterhin auf Ihre Instances in dem beeinträchtigten Dedicated Host zugreifen.

Konfiguration der Host-Wartungseinstellungen für einen Amazon EC2 Dedicated Host

Aktivieren Sie die Host-Wartung, um sicherzustellen, dass Ihre auf einem Dedicated Host laufenden Instances während eines geplanten Wartungsereignisses automatisch auf einem neuen Dedicated Host wiederhergestellt werden.

Wenn Sie die Host-Wartung deaktivieren, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, um den beeinträchtigten Host zu entfernen und Ihre Instances innerhalb von 28 Tagen manuell auf einen

anderen Host zu migrieren. Wenn Sie über eine Dedicated-Host-Reservierung verfügen, wird ein Ersatz-Host zugewiesen. Nach 28 Tagen werden die auf dem beeinträchtigten Host ausgeführten Instances beendet und der Host wird automatisch freigegeben.

Console

Um die Host-Wartung für Ihren Dedicated Host zu aktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie Dedicated Host > Aktionen > Host ändern aus.
4. Wählen Sie die Option ein im Feld Host-Wartung aus.

Um die Host-Wartung für Ihren Dedicated Host zu deaktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Wählen Sie Dedicated Host > Aktionen > Host ändern aus.
4. Wählen Sie die Option aus im Feld Host-Wartung aus.

AWS CLI

Um die Host-Wartung für Ihren Dedicated Host zu aktivieren

Verwenden Sie den modify-hosts-Befehl.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-maintenance on \
    --host-ids h-0d123456bbf78910d
```

Um die Host-Wartung für Ihren Dedicated Host zu deaktivieren

Verwenden Sie den modify-hosts-Befehl.

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-maintenance off \
    --host-ids h-0d123456bbf78910d
```

PowerShell

Um die Host-Wartung für Ihren Dedicated Host zu aktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2HostCmdlet.

```
Edit-EC2Host `
    -HostMaintenance on `
    -HostId h-0d123456bbf78910d
```

Um die Host-Wartung für Ihren Dedicated Host zu deaktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2HostCmdlet.

```
Edit-EC2Host `
    -HostMaintenance off `
    -HostId h-0d123456bbf78910d
```

Überwachen Sie den Status Ihrer Amazon EC2 Dedicated Hosts

Amazon überwacht EC2 ständig den Status Ihrer Dedicated Hosts. Updates werden auf der EC2 Amazon-Konsole kommuniziert. Sie können Informationen zu einem Dedicated Host mit den folgenden Methoden anzeigen.

Console

So zeigen Sie den Status eines Dedicated Host an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dedicated Hosts aus.
3. Suchen Sie den Dedicated Host in der Liste und sehen Sie sich den Wert in der Spalte State (Status) an.

AWS CLI

So zeigen Sie den Status eines Dedicated Host an

Verwenden Sie den Befehl describe-hosts.

```
aws ec2 describe-hosts --host-id h-012a3456b7890cdef
```

PowerShell

So zeigen Sie den Status eines Dedicated Host an

Verwenden Sie das Get-EC2HostCmdlet.

```
Get-EC2Host -HostId h-012a3456b7890cdef
```

Die folgende Tabelle erklärt die möglichen Dedicated Host-Statuswerte.

Status	Beschreibung
`available`	AWS hat kein Problem mit dem Dedicated Host festgestellt. Es sind keine Wartungen oder Reparaturen geplant. Instances können auf diesem Dedicated Host gestartet werden.
`released`	Der Dedicated Host wurde freigegeben. Die Host-ID wird nicht mehr verwendet. Freigegebene Hosts können nicht wiederverwendet werden.
`under-assessment`	AWS untersucht ein mögliches Problem mit dem Dedicated Host. Wenn Maßnahmen ergriffen werden müssen, werden Sie per E-Mail AWS Management Console oder per E-Mail benachrichtigt. In diesem Status können keine Instances auf dem Dedicated Host gestartet werden.
`pending`	Der Dedicated Host kann nicht für den Start neuer Instances verwendet werden. Er wird entweder geändert, um mehrere Instance-Typen zu unterstützen oder es wird eine Host-Wiederherstellung durchgeführt.
`permanent-failure`	Ein unwiederbringlicher Fehler ist aufgetreten. Sie erhalten einen Bereinigungshinweis über Ihre Instances und per E-Mail. Ihre Instances werden möglicherweise weiter ausgeführt. Wenn Sie alle Instances auf einem Dedicated Host mit diesem Status beenden oder beenden, wird der AWS Host außer Betrieb genommen. AWS startet Instanzen in diesem Status nicht neu. In diesem Status können keine Instances auf dem Dedicated Hosts gestartet werden.

Status	Beschreibung
`released-permanent-failure`	AWS veröffentlicht dauerhaft Dedicated Hosts, die ausgefallen sind und auf denen keine Instances mehr laufen. Die Dedicated Host-ID steht nicht mehr zur Nutzung zur Verfügung.

Verfolgen Sie Änderungen der Amazon EC2 Dedicated Host-Konfiguration mit AWS Config

Sie können AWS Config es verwenden, um Konfigurationsänderungen für Dedicated Hosts und für Instances aufzuzeichnen, die auf diesen gestartet, gestoppt oder beendet werden. Sie können dann die von AWS Config erfassten Informationen als Datenquelle für die Lizenzberichterstellung verwenden.

AWS Config zeichnet Konfigurationsinformationen für Dedicated Hosts und Instances einzeln auf und verknüpft diese Informationen anhand von Beziehungen. Es gibt drei Berichtsbedingungen.

- AWS Config Aufzeichnungsstatus — Wenn aktiviert, AWS Config werden ein oder mehrere AWS Ressourcentypen aufgezeichnet, zu denen Dedicated Hosts und Dedicated Instances gehören können. Um die erforderlichen Informationen für die Lizenzberichterstattung zu erfassen, prüfen Sie, dass Hosts und Instances mit den folgenden Feldern aufgenommen werden.
- Host recording status (Hostaufnahmestatus):— Bei Enabled (Aktiviert) werden die Konfigurationsinformationen für Dedicated Hosts aufgenommen.
- Instance recording status (Instance-Erfassungsstatus) – Bei Enabled (Aktiviert) werden die Konfigurationsinformationen für Dedicated Instances erfasst.

Falls mindestens eine dieser drei Bedingungen deaktiviert ist, ist das Symbol auf der Schaltfläche Edit Config Recording (Konfigurationsaufnahme bearbeiten) rot. Um den vollständigen Nutzen dieses Tools zu erhalten, müssen Sie gewährleisten, dass alle drei Aufnahmemethoden aktiviert sind. Wenn alle drei aktiviert sind, ist das Symbol grün. Zum Bearbeiten der Einstellungen wählen Sie Edit Config Recording (Konfigurationsaufnahme bearbeiten). Sie werden zur AWS Config Einrichtungsseite in der AWS Config Konsole weitergeleitet, auf der Sie die Aufzeichnung für Ihre Hosts, Instances AWS Config und andere unterstützte Ressourcentypen einrichten und starten können. Weitere Informationen finden Sie im AWS Config Entwicklerhandbuch AWS Config unter Einrichtung mithilfe der Konsole.

> **Note**
>
> AWS Config zeichnet Ihre Ressourcen auf, nachdem sie erkannt wurden. Dies kann mehrere Minuten dauern.

Nach AWS Config Beginn der Aufzeichnung von Konfigurationsänderungen an Ihren Hosts und Instances können Sie den Konfigurationsverlauf aller Hosts abrufen, die Sie zugewiesen oder freigegeben haben, sowie aller Instances, die Sie gestartet, gestoppt oder beendet haben. Beispiel: Sie können an jedem beliebigen Punkt im Konfigurationsverlauf eines Dedicated Host neben der Anzahl der Sockets und Kerne im Host auch nachsehen, wie viele Instances auf dem Host gestartet werden. Sie können für all diese Instances die ID des zugehörigen Amazon Machine Image (AMI) nachsehen. Sie können diese Informationen verwenden, um einen Bericht über die Lizenzierung Ihrer eigenen servergebundenen Software zu erstellen, die auf Socket- oder Kernbasis lizenziert ist.

Sie können die Konfigurationsverläufe auf eine der folgenden Arten anzeigen:

- Mithilfe der AWS Config Konsole. Für jede aufgenommene Ressource können Sie eine Timeline-Seite anzeigen, die einen Verlauf der Konfigurationsdetails bietet. Wählen Sie zum Anzeigen dieser Seite das graue Symbol in der Spalte Config Timeline (Konfig.-Timeline) der Seite Dedicated Hosts. Weitere Informationen finden Sie im AWS Config Entwicklerhandbuch unter Konfigurationsdetails in der AWS Config Konsole anzeigen.
- Durch das Ausführen von AWS CLI Befehlen. Zunächst können Sie den list-discovered-resourcesBefehl verwenden, um eine Liste aller Hosts und Instanzen abzurufen. Anschließend können Sie den get-resource-config-historyBefehl verwenden, um die Konfigurationsdetails eines Hosts oder einer Instanz für ein bestimmtes Zeitintervall abzurufen.
- Indem Sie die AWS Config API in Ihren Anwendungen verwenden. Zunächst können Sie die ListDiscoveredResourcesAktion verwenden, um eine Liste aller Hosts und Instanzen abzurufen. Anschließend können Sie die GetResourceConfigHistoryAktion verwenden, um die Konfigurationsdetails eines Hosts oder einer Instanz für ein bestimmtes Zeitintervall abzurufen.

Um beispielsweise eine Liste all Ihrer Dedicated Hosts von abzurufen AWS Config, führen Sie einen CLI-Befehl wie den folgenden aus.

```
aws configservice list-discovered-resources --resource-type AWS::EC2::Host
```

Um den Konfigurationsverlauf eines Dedicated Hosts von abzurufen AWS Config, führen Sie einen CLI-Befehl wie den folgenden aus.

```
aws configservice get-resource-config-history \
    --resource-type AWS::EC2::Instance \
    --resource-id i-1234567890abcdef0
```

Um AWS Config Einstellungen mit der Konsole zu verwalten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf der Seite Dedicated Hosts die Option Edit Config Recording (Konfigurationsaufnahme bearbeiten).
3. Folgen Sie in der AWS Config Konsole den angegebenen Schritten, um die Aufnahme zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung AWS Config über die Konsole.

Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsdetails in der AWS Config Konsole anzeigen.

Zur Aktivierung AWS Config über die Befehlszeile oder API

- AWS CLI: Konfigurationsdetails (AWS CLI) im AWS Config Entwicklerhandbuch anzeigen.
- EC2 Amazon-API: GetResourceConfigHistory.

EC2 Dedizierte Amazon-Instances

Standardmäßig werden EC2 Instances auf gemeinsam genutzter Tenancy-Hardware ausgeführt. Das bedeutet, dass mehrere AWS -Konten dieselbe physische Hardware gemeinsam nutzen können.

Dedicated EC2 Instances sind Instances, die auf Hardware ausgeführt werden, die für ein einzelnes AWS Konto reserviert ist. Das bedeutet, dass Dedicated Instances auf Host-Hardwareebene physisch von Instances isoliert sind, die zu anderen gehören AWS-Konten, auch wenn diese Konten mit einem einzigen Zahlerkonto verknüpft sind. Dedicated Instances können sich jedoch Hardware mit anderen Instances derselben Instanz teilen AWS-Konto , bei denen es sich nicht um Dedicated Instances handelt.

Dedizierte Instances bieten weder Transparenz noch Kontrolle über die Platzierung von Instances und unterstützen keine Host-Affinität. Wenn Sie eine Dedicated Instance beenden und starten, läuft sie möglicherweise nicht auf demselben Host. Ebenso können Sie nicht auf einen bestimmten

Host abzielen, auf dem eine Instance gestartet oder ausgeführt werden soll. Darüber hinaus bieten Dedicated Instances eingeschränkte Unterstützung für Bring Your Own License (BYOL).

Wenn Sie Transparenz und Kontrolle über die Platzierung von Instances und einen umfassenderen BYOL-Support benötigen, sollten Sie überlegen, stattdessen einen Dedicated Host zu verwenden. Dedicated Instances und Dedicated Hosts können beide verwendet werden, um EC2 Amazon-Instances auf dedizierten physischen Servern zu starten. Es gibt keine leistungsbezogenen, sicherheitsrelevanten oder physischen Unterschiede zwischen Dedicated Instances und Instances auf Dedicated Hosts. Es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede zwischen beiden. Die folgende Tabelle hebt einige der wichtigsten Unterschiede zwischen Dedicated Hosts und Dedicated Instances hervor:

	Dedicated Host	Dedicated Instance
Dedizierter physischer Server	Physischer Server mit Instance-Kapazität, die vollständig für Ihre Nutzung bereitgestellt wird.	Physischer Server, der für ein einzelnes Kundenkonto bereitgestellt wird.
Instance-Kapazität sfreigabe	Kann die Instance-Kapazität mit anderen Konten teilen.	Nicht unterstützt
Fakturierung	Abrechnung pro Host	Abrechnung pro Instance
Sichtbarkeit von Sockets, Kernen und Host-ID	Zeigt die Anzahl der Sockets und physischen Kerne	Keine Sichtbarkeit
Host- und Instance-Affinität	Gestattet Ihnen, Ihre Instances im Laufe der Zeit durchgängig auf demselben physischen Server bereitzustellen	Nicht unterstützt
Zielgerichtete Instance-Platzierung	Bietet zusätzliche Sichtbarkeit und Kontrolle darüber, wie Instances auf einem physischen Server platziert werden.	Nicht unterstützt

	Dedicated Host	Dedicated Instance
Automatische Instance-Wiederherstellung	Unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellung von Amazon EC2 Dedicated Host.	Unterstützt
Bring Your Own License (BYOL)	Unterstützt	Teilweise Unterstützung*
Kapazitätsreservierungen	Nicht unterstützt	Unterstützt

* Microsoft SQL Server mit Lizenzmobilität über Software Assurance und Windows Virtual Desktop Access (VDA)-Lizenzen können mit Dedicated Instance verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Hosts.

Inhalt

- Grundlagen von Dedicated Instance
- Unterstützte Features
- Dedicated Instances-Einschränkungen
- Preise für Dedicated Instances
- Dedicated Instances in eine VPC mit Standard-Tenancy starten
- Ändern Sie die Tenancy einer Instanz EC2
- Ändern der Instance-Tenancy einer VPC

Grundlagen von Dedicated Instance

Eine VPC kann eine Tenancy von `default` oder `dedicated` haben. Standardmäßig VPCs haben Sie `default` Tenancy und Instances, die in einer Tenancy-VPC gestartet wurden, haben `default` Tenancy. `default` Starten Sie Dedicated Instances wie folgt:

- Erstellen Sie eine VPC mit einer Tenancy `dedicated`, sodass alle Instances in der VPC als Dedicated Instances ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Dedicated Instances in eine VPC mit Standard-Tenancy starten.
- Erstellen Sie eine VPC mit der Tenancy `default` und geben Sie manuell die Tenancy `dedicated` für die Instances an, die als Dedicated Instances ausgeführt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Dedicated Instances in eine VPC mit Standard-Tenancy starten.

Unterstützte Features

Dedicated Instances unterstützen die folgenden Funktionen und Serviceintegrationen: AWS

Features

- Reserved Instances
- Auto Scaling
- Automatische Wiederherstellung
- Dedicated Spot Instances
- Burstable Performance Instances

Reserved Instances

Um Kapazität für Ihre Dedicated Instances zu reservieren, können Sie Dedicated-Reserved-Instances oder Kapazitätsreservierungen erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie unter EC2 Überblick über Reserved Instances für Amazon und Reservieren Sie Rechenkapazität mit Kapazitätsreservierungen EC2 auf Abruf.

Wenn Sie eine Dedicated Reserved Instance erwerben, erwerben Sie die Kapazität, um eine Dedicated Instance zu einer stark reduzierten Nutzungsgebühr zu starten. Die Preisstaffel bei den Nutzungsgebühren gilt nur, wenn Sie eine Instance mit Dedicated Tenancy starten. Wenn Sie eine Reserved Instance mit Standard-Tenancy erwerben, gilt sie nur für eine aktive Instance mit `default`-Tenancy; sie gilt nicht für eine aktive Instance mit `dedicated`-Tenancy.

Darüber hinaus können Sie die Tenancy einer Reserved Instance nach dem Kauf nicht mit dem Änderungsverfahren ändern. Sie können jedoch auch eine Convertible Reserved Instance gegen eine neue Convertible Reserved Instance mit einer anderen Tenancy austauschen.

Auto Scaling

Sie können Amazon EC2 Auto Scaling verwenden, um Dedicated Instances zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Startvorlage mit erweiterten Einstellungen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

Automatische Wiederherstellung

Sie können die automatische Wiederherstellung für eine Dedicated Instance konfigurieren, wenn sie aufgrund eines zugrunde liegenden Hardwarefehlers oder eines Problems, das eine Reparatur AWS erfordert, beeinträchtigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Instance-Wiederherstellung.

Dedicated Spot Instances

Sie können eine Dedicated Spot-Instance ausführen, indem Sie beim Erstellen einer Spot-Instance-Anfrage die Tenancy `dedicated` angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Auf Einzel-Tenant-Hardware starten.

Burstable Performance Instances

Sie können die Vorteile der Ausführung auf Dedicated-Tenancy-Hardware mit nutze the section called “Burstable Performance Instances”. T3 Dedicated Instances werden standardmäßig im unbegrenzten Modus gestartet und sie stellen eine CPU-Basisleistung mit der Fähigkeit bereit, die CPU-Leistung je nach Erfordernis Ihrer Workload itslast zu steigern. Die T3-Basisleistung und die Steigerbarkeit unterliegen dem CPU-Guthaben. Aufgrund der Steigerbarkeit der T3-Instance-Typen empfehlen wir, zu überwachen, wie Ihre T3-Instances die CPU-Ressourcen der dedizierten Hardware für die beste Leistung verwenden. T3 Dedicated Instances sind für Kunden mit unterschiedlichen Workloads gedacht, die ein zufälliges CPU-Verhalten aufweisen, aber idealerweise eine durchschnittliche CPU-Auslastung bei oder unterhalb der Basisnutzung haben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Die wichtigsten Konzepte”.

Amazon EC2 verfügt über Systeme zur Identifizierung und Korrektur von Leistungsschwankungen. Es ist jedoch immer noch möglich, dass es zu kurzfristigen Schwankungen kommt, wenn Sie mehrere T3 Dedicated Instances starten, die korrelierte CPU-Auslastungsmuster aufweisen. Für diese anspruchsvolleren oder korrelierten Workloads empfehlen wir die Verwendung von M5 oder M5a Dedicated Instances anstelle von T3 Dedicated Instances.

Dedicated Instances-Einschränkungen

Berücksichtigen Sie bei Verwendung von Dedicated Instances Folgendes:

- Einige AWS Dienste oder ihre Funktionen werden mit einer VPC nicht unterstützt, bei der die Instance-Tenancy auf eingestellt ist. `dedicated` Lesen Sie die Dokumentation zum entsprechenden Service, um zu bestätigen, ob es Einschränkungen gibt.
- Einige Instance-Typen können nicht in einer VPC gestartet werden, deren Instance-Tenancy auf `dedicated` festgelegt ist. Weitere Informationen zu unterstützten Instance-Typen finden Sie unter Amazon EC2 Dedicated Instances.
- Wenn Sie eine Dedicated-Instance-gestützte Amazon EBS starten, wird das EBS-Volume nicht auf einer Single-Tenant-Hardware ausgeführt.

Preise für Dedicated Instances

Die Preise für Dedicated Instances unterscheiden sich von den Preisen für On-Demand-Instances. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Dedicated Instances.

Dedicated Instances in eine VPC mit Standard-Tenancy starten

Beim Erstellen einer VPC haben Sie die Option, eine Instance-Tenancy anzugeben. Wenn Sie eine Instance in einer VPC starten, die eine Instance-Tenancy von hat`dedicated`, wird sie als Dedicated Instance auf Hardware ausgeführt, die für Ihre Nutzung vorgesehen ist.

Weitere Informationen zum Starten einer Instance mit der Tenancy `host` finden Sie unter Starten Sie EC2 Amazon-Instances auf einem Amazon EC2 Dedicated Host.

Weitere Informationen zu VPC-Tenancy-Optionen finden Sie unter Create a VPC im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Voraussetzungen

- Wählen Sie einen unterstützten Instance-Typ. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Dedicated Instances.

Console

So starten Sie eine Dedicated Instance in einer Standard-Tenancy-VPC

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Launch Instance (Instance starten) aus.

3. Wählen Sie im Bereich Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im Bereich Instance type (Instance-Typ) den zu startenden Instance-Typ aus.
5. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) das Schlüsselpaar aus, das der Instance zugeordnet werden soll.
6. Wählen Sie im Bereich Advanced details (Erweiterte Details) unter Tenancy die Option Dedicated aus.
7. Konfigurieren Sie die verbleibenden Instance-Optionen nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.
8. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.

AWS CLI

Um die Tenancy-Option für eine Instance beim Start festzulegen

Verwenden Sie den Befehl run-instances und schließen Sie `Tenancy` mit der Option `--placement` ein.

```
--placement Tenancy=dedicated
```

PowerShell

Um die Tenancy-Option für eine Instance beim Start festzulegen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem Parameter. `-Placement_Tenancy`

```
-Placement_Tenancy dedicated
```

Ändern Sie die Tenancy einer Instanz EC2

Sie können die Tenancy einer angehaltenen Instance nach dem Start ändern. Ihre Änderungen werden wirksam, wenn die Instance das nächste Mal gestartet wird.

Alternativ können Sie die Tenancy Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) ändern. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ändern der Tenancy einer VPC”.

Einschränkungen

- Sie können die Tenancy einer Instance nicht mit dem ändern. AWS Management Console
- Die Instance muss sich im Status `stopped` befinden.
- Welche Konvertierungen unterstützt werden, hängt von den Betriebssystemdetails Ihrer Instance sowie davon ab, ob SQL Server installiert ist. Weitere Informationen zu den für Ihre Instance verfügbaren Tenancy-Konvertierungspfaden finden Sie im License Manager-Benutzerhandbuch unter Tenancy-Konvertierung.
- Bei T3-Instances muss die Instance auf einem Dedicated Host gestartet werden, um eine Tenancy vom Typ `host` zu verwenden. Die Tenancy kann nicht von `host` in `dedicated` oder `default` geändert werden. Wenn Sie versuchen, eine dieser nicht unterstützten Tenancy-Änderungen vorzunehmen, wird der `InvalidRequest`-Fehlercode angezeigt.

AWS CLI

Um den Tenancy-Wert einer Instance zu ändern

Verwenden Sie den Befehl modify-instance-placement.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --tenancy dedicated
```

PowerShell

Um den Tenancy-Wert einer Instance zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2InstancePlacementCmdlet.

```
Edit-EC2InstancePlacement `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Tenancy Dedicated
```

Ändern der Instance-Tenancy einer VPC

Die Tenancy der Instance einer Virtual Private Cloud (VPC) kann nach dem Erstellen von `dedicated` in `default` geändert werden. Die Änderung der Instance-Tenancy der VPC hat keine Auswirkungen auf die Tenancy der in der VPC vorhandenen Instances. Beim nächsten Start einer

Instance in der VPC hat diese eine Tenancy von `default`, wenn beim Start kein anderer Wert angegeben wird.

Alternativ können Sie auch die Tenancy bestimmter Instances ändern. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ändern der Tenancy einer Instance”.

Einschränkungen

- Sie können die Instance-Tenancy einer VPC nicht von `default` zu `dedicated` in ändern, nachdem sie erstellt wurde.
- Sie können die Instance-Tenancy einer VPC nicht mit dem ändern. AWS Management Console

AWS CLI

So ändern Sie das Instance-Tenancy-Attribut einer VPC

Verwenden Sie den modify-vpc-tenancy-Befehl. Der einzige unterstützte Tenancy-Wert ist. `default`

```
aws ec2 modify-vpc-tenancy \
    --vpc-id vpc-1234567890abcdef0 \
    --instance-tenancy default
```

PowerShell

So ändern Sie das Instance-Tenancy-Attribut einer VPC

Verwenden Sie das Cmdlet Edit-EC2VpcTenancy. Der einzige unterstützte Tenancy-Wert ist. `Default`

```
Edit-EC2VpcTenancy `
    -VpcId vpc-1234567890abcdef0 `
    -InstanceTenancy Default
```

On-Demand-Kapazitätsreservierungen und Kapazitätsblöcke

Mit Kapazitätsreservierungen können Sie Rechenkapazität für EC2 Amazon-Instances in einer bestimmten Availability Zone reservieren. Es gibt zwei Arten von Kapazitätsreservierungen für unterschiedliche Anwendungsfälle.

Arten von Kapazitätsreservierungen

- On-Demand-Kapazitätsreservierungen
- Kapazitätsblöcke für ML

Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsfälle für On-Demand-Kapazitätsreservierungen aufgeführt:

- Skalierung von Ereignissen – Erstellen Sie vor Ihren geschäftskritischen Ereignissen bedarfsgesteuerte Kapazitätsreservierungen, um sicherzustellen, dass Sie bei Bedarf skalieren können.
- Regulatorische Anforderungen und Notfallwiederherstellung – Verwenden Sie On-Demand-Kapazitätsreservierungen, um regulatorische Anforderungen für Hochverfügbarkeit zu erfüllen und Kapazität in einer anderen Availability Zone oder Region für die Notfallwiederherstellung zu reservieren.

Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsfälle für Kapazitätsblöcke für ML aufgeführt:

- Modell-Training und Feinabstimmung für Machine Learning (ML) – Erhalten Sie ununterbrochenen Zugriff auf die GPU-Instances, die Sie für das Training und die Feinabstimmung von ML-Modellen reserviert haben.
- ML-Experimente und Prototypen – Führen Sie Experimente durch und erstellen Sie Prototypen, die kurzfristig GPU-Instances erfordern.

Wann sollte die On-Demand-Kapazitätsreservierung verwendet werden?

Verwenden Sie On-Demand-Kapazitätsreservierungen, wenn Sie strenge Kapazitätsanforderungen haben und Ihre aktuellen oder zukünftigen unternehmenskritischen Workloads eine Kapazitätssicherung erfordern. Mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen können Sie sicherstellen, dass Sie immer Zugriff auf die von Ihnen reservierten EC2 Amazon-Kapazitäten haben, solange Sie sie benötigen.

Wann sollten Kapazitätsblöcke für ML verwendet werden?

Verwenden Sie Kapazitätsblöcke für ML, wenn Sie sicherstellen müssen, dass Sie ab einem zukünftigen Datum für einen definierten Zeitraum ununterbrochenen Zugriff auf GPU-Instances haben. Kapazitätsblöcke eignen sich ideal für das Training und die Feinabstimmung von ML-

Modellen, für kurze Ausführungen von Experimenten und für die Bewältigung eines vorübergehenden Anstiegs der Inferenznachfrage in der Zukunft. Mit Kapazitätsblöcken können Sie sicherstellen, dass Sie zu einem bestimmten Datum Zugriff auf GPU-Ressourcen haben, um Ihre ML-Workloads auszuführen.

Reservieren Sie Rechenkapazität mit Kapazitätsreservierungen EC2 auf Abruf

Mit Amazon EC2 Capacity Reservations können Sie Rechenkapazität für Ihre EC2 Amazon-Instances in einer bestimmten Availability Zone für einen beliebigen Zeitraum reservieren. Wenn Sie strenge Kapazitätsanforderungen für aktuelle oder future geschäftskritische Workloads haben, die ein gewisses Maß an lang- oder kurzfristiger Kapazitätssicherung erfordern, empfehlen wir Ihnen, eine Kapazitätsreservierung zu erstellen, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit Zugriff auf EC2 Amazon-Kapazitäten haben, wenn Sie sie benötigen, und so lange Sie sie benötigen.

Sie können jederzeit eine Kapazitätsreservierung erstellen und wählen, wann sie beginnt. Sie können eine Kapazitätsreservierung zur sofortigen Nutzung oder eine Kapazitätsreservierung für einen zukünftigen Termin beantragen.

- Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung zur sofortigen Nutzung anfordern, steht die Kapazitätsreservierung sofort zur Verfügung und es besteht keine zeitliche Bindung. Sie können die Kapazitätsreservierung jederzeit ändern und sie jederzeit stornieren, um die reservierte Kapazität freizugeben und keine Änderungen mehr vorzunehmen.
- Wenn Sie eine zukünftige Kapazitätsreservierung beantragen, geben Sie das zukünftige Datum an, an dem die Kapazitätsreservierung zur Nutzung verfügbar sein soll. Sie müssen auch eine Nutzungsdauer angeben, für die Sie sich verpflichten, die angeforderte Kapazität nach dem angegebenen Datum auf Ihrem Konto zu behalten. Am gewünschten Datum und zur gewünschten Uhrzeit steht die Kapazitätsreservierung zur Verfügung und die Bindungsdauer beginnt. Während der Bindungsdauer können Sie die Anzahl der Instances oder die Dauer der Zusage nicht unter Ihre ursprüngliche Verpflichtung reduzieren oder die Kapazitätsreservierung stornieren. Nach Ablauf der Bindungsdauer können Sie die Kapazitätsreservierung beliebig ändern oder sie stornieren, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Kapazitätsreservierungen können nur von Instances mit entsprechenden Attributen verwendet werden. Standardmäßig gleichen Kapazitätsreservierungen automatisch neue und ausgeführte Instances ab, die übereinstimmende Attribute besitzen (Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy). Dies bedeutet, dass eine Instance mit übereinstimmenden Attributen automatisch in der Kapazitätsreservierung ausgeführt wird. Sie können jedoch auch eine Kapazitätsreservierung für bestimmte Workloads festlegen. Auf diese Weise können Sie explizit steuern, welche Instances in der

reservierten Kapazität ausgeführt werden dürfen. Sie können auch festlegen, dass Instances nur in einer Kapazitätsreservierung oder Kapazitätsreservierungs-Ressourcengruppe laufen.

> **Important**
>
> Zukünftige Kapazitätsreservierungen dienen dazu, Sie beim Starten und Absichern inkrementeller Instances zu unterstützen, und nicht zur Deckung vorhandener laufender Instances. Wenn Sie bestehende laufende Instances abdecken müssen, verwenden Sie stattdessen Kapazitätsreservierungen, die sofort beginnen.

Alle unterstützten EC2 Amazon-Instances mit übereinstimmenden Attributen, d. h. Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy, können im Rahmen einer Kapazitätsreservierung ausgeführt werden. Die EC2 Amazon-Instance kann von Ihnen (nicht verwaltete Instances) oder in Ihrem Namen von einem AWS Service (verwaltete Instances) gestartet werden. Dies gilt insbesondere für offene Kapazitätsreservierungen, die automatisch mit allen laufenden Instances mit übereinstimmenden Attributen abgeglichen werden. Beispielsweise können verwaltete Instances, die in Ihrem Namen von den folgenden Diensten gestartet wurden, in Kapazitätsreservierungen ausgeführt werden, die Sie erstellen und verwalten.

- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon ECS
- Amazon EKS
- Amazon EMR
- Amazon SageMaker KI
- AWS Batch
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS ParallelCluster
- AWS-Service für parallele Datenverarbeitung (AWS PCS)

Inhalt

- Konzepte für EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungen
- Unterschiede zwischen Kapazitätsreservierungen, Reserved Instances und Savings Plans
- Unterstützte Plattformen
- Kontingente

- Einschränkungen
- Preise und Fakturierung für Kapazitätsreservierung
- Erstellen eines Kapazitätsreservierung
- Den Status einer Kapazitätsreservierung anzeigen
- Starten von Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung
- Eine aktive Kapazitätsreservierung ändern
- Die Einstellungen für die Kapazitätsreservierung Ihrer Instance ändern
- Kapazität zwischen Kapazitätsreservierungen verschieben
- Kapazität aus einer bestehenden Kapazitätsreservierung abspalten
- Abbrechen eines Kapazitätsreservierung
- Kapazitätsreservierungs-Gruppen
- Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen erstellen
- Kapazitätsreservierungen in Local Zones
- Kapazitätsreservierungen in Wavelength-Zonen
- Kapazitätsreservierungen am AWS Outposts
- Freigegebene Kapazitätsreservierungen
- Kapazitätsreservierungsflotten
- Überwachen Sie die Nutzung von Kapazitätsreservierungen anhand von Kennzahlen CloudWatch
- Überwachen Sie die unzureichende Kapazitätsreservierung
- Überwachen Sie Statusänderungen für zukünftige Kapazitätsreservierungen

Konzepte für EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungen

Die folgenden Schlüsselkonzepte gelten für Kapazitätsreservierungen.

Themen

- Startdatum und -zeit
- Enddatum und -zeit
- Bindungsdauer
- Bewertung der Kapazitätsreservierung für die Zukunft
- Attribute von Kapazitätsreservierungen
- Kriterien für den Abgleich mit der Instance

Startdatum und -zeit

Das Startdatum und die Startzeit definieren, wann die Kapazitätsreservierung für die Verwendung zur Verfügung steht. Eine Kapazitätsreservierung kann sofort oder zu einem zukünftigem Zeitpunkt beginnen.

- Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Kapazitätsreservierung sofort zu starten, steht die reservierte Kapazität sofort nach ihrer Erstellung zur Verfügung. Die Abrechnung beginnt, sobald die Kapazitätsreservierung den aktiven Status erreicht hat. Sie müssen keine langfristigen Verpflichtungen eingehen. Sie können die Kapazitätsreservierung jederzeit nach Bedarf ändern und sie jederzeit stornieren, um die reservierte Kapazität freizugeben und keine Änderungen mehr vorzunehmen.
- Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Kapazitätsreservierung zu einem späteren Zeitpunkt zu beginnen, geben Sie ein Datum und eine Uhrzeit in der Zukunft an, zu der Sie die reservierte Kapazität benötigen, sowie eine Bindungsdauer, welches die Mindestdauer ist, für die Sie sich verpflichten, die angeforderte Kapazitätsreservierung in Ihrem Konto zu behalten, nachdem sie bereitgestellt wurde. Am angegebenen zukünftigen Datum wird die Kapazitätsreservierung zur Nutzung verfügbar und die Abrechnung beginnt zu diesem Zeitpunkt, sobald die Kapazitätsreservierung den aktiven Status erreicht hat. Die Bindungsdauer beginnt, sobald die Kapazitätsreservierung in Ihrem Konto bereitgestellt wird. Während dieser Zeit können Sie die Anzahl der Instances nicht unter die Anzahl der gebundenen Instances senken, kein Enddatum wählen, das vor der Laufzeit der Zusage liegt, oder die Kapazitätsreservierung stornieren. Nach Ablauf der Bindungsdauer steht es Ihnen jedoch frei, die Kapazitätsreservierung in beliebiger Weise zu ändern oder sie zu stornieren, um die reservierte Kapazität freizugeben und keine Gebühren mehr anfallen zu lassen.

Enddatum und -zeit

Das Enddatum und die Endzeit legen fest, wann die Kapazitätsreservierung endet und die reservierte Kapazität von Ihrem Konto freigegeben wird. Sie können eine Kapazitätsreservierung so konfigurieren, dass sie automatisch endet an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit, oder Sie können sie so konfigurieren, dass sie auf unbestimmte Zeit aktiv bleibt, bis Sie sie manuell stornieren.

Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung so konfigurieren, dass sie automatisch endet, läuft die Kapazitätsreservierung innerhalb einer Stunde nach dem angegebenen Zeitpunkt ab. Wenn Sie beispielsweise `5/31/2019, 13:30:55` angeben, läuft die Kapazitätsreservierungs-Flotte garantiert zwischen `13:30:55` und `14:30:55` am `5/31/2019` ab.

Nach dem Ende einer Reservierung wird die reservierte Kapazität von Ihrem Konto freigegeben und Sie können Instances nicht mehr zielgerichtet in der Kapazitätsreservierung aufnehmen. In der reservierten Kapazität ausgeführte Instances werden weiterhin ununterbrochen ausgeführt. Wenn Instances, die auf eine Kapazitätsreservierung ausgerichtet sind, beendet werden, können Sie sie erst dann neu starten, wenn Sie ihre Ziel-Präferenz für die Kapazitätsreservierung entfernt oder sie für eine andere Kapazitätsreservierung konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Die Einstellungen für die Kapazitätsreservierung Ihrer Instance ändern.

Bindungsdauer

Die Bindungsdauer gilt nur für zukünftige Kapazitätsreservierungen.

Die Verpflichtungsdauer ist eine Mindestdauer, für die Sie sich verpflichten, die zukünftige Kapazitätsreservierung nach der Bereitstellung in Ihrem Konto im aktiven Status zu haben. Sie können eine Kapazitätsreservierung mit zukünftigem Datum länger als die Bindungsdauer beibehalten, jedoch nicht kürzer. Während der Bindungsdauer gilt Folgendes:

- Sie können eine Kapazitätsreservierung während der Bindungsdauer nicht stornieren.
- Sie können die Anzahl der Instances nicht unter die Anzahl der gebundenen Instances senken, aber Sie können sie erhöhen.
- Sie können eine Kapazitätsreservierung nicht so konfigurieren, dass sie automatisch an einem Datum oder zu einer Uhrzeit endet, die innerhalb der Verpflichtungsdauer liegt. Sie können das Enddatum und die Endzeit während der Bindungsdauer verlängern.

Amazon EC2 verwendet die von Ihnen angegebene Verpflichtungsdauer, um zu beurteilen, ob die Anfrage unterstützt werden kann. Die Mindestdauer der Bindung beträgt 14 Tage. Bei der Prüfung einer Anfrage EC2 kann Amazon feststellen, dass eine kürzere Bindungsdauer unterstützt werden kann. In diesem Fall plant Amazon EC2 die zukünftige Kapazitätsreservierung mit der kürzeren Bindungsdauer. Das bedeutet, dass Sie sich verpflichten, die Kapazitätsreservierung für einen kürzeren Zeitraum als ursprünglich angefragt auf Ihrem Konto zu behalten.

Bewertung der Kapazitätsreservierung für die Zukunft

Wenn Sie eine zukünftige Kapazitätsreservierung beantragen, EC2 prüft Amazon die Anfrage, um festzustellen, ob sie auf der Grundlage der Kapazitätsverfügbarkeit und der von Ihnen angegebenen Bindungsdauer unterstützt werden kann. Die Bewertung ist in der Regel innerhalb von 5 Tagen abgeschlossen. Amazon EC2 berücksichtigt bei der Bewertung einer Anfrage mehrere Faktoren, darunter:

- Prognostiziertes Kapazitätsangebot
- Die Bindungsdauer
- Wie früh Sie die Kapazitätsreservierung relativ zu Ihrem Startdatum beantragen
- Die Größe der Anforderung

Sie können eine zukünftige Kapazitätsreservierung zwischen 5 und 120 Tagen im Voraus beantragen. Wir empfehlen Ihnen, die Anfrage mindestens 56 Tage (8 Wochen) im Voraus zu stellen, damit wir Ihre Anfrage besser bearbeiten können. Die Mindestdauer der Bindung beträgt 14 Tage und die Mindestanzahl an Instanzen beträgt 64 CPUs v.

Die Kapazitätsreservierung verbleibt im `assessing`-Status, solange der Antrag bewertet wird.

Wenn die Anfrage unterstützt werden kann, geht die Kapazitätsreservierung in den `scheduled`-Status über und die Lieferung am gewünschten Datum und zur gewünschten Uhrzeit ist geplant. Solange sich die Kapazitätsreservierung im `scheduled`-Status befindet, bleibt die Gesamtzahl der Instances 0. Eine geplante Kapazitätsreservierung wird zum gewünschten Zeitpunkt `active` und kann genutzt werden.

Wenn eine Anfrage nicht unterstützt werden kann, geht die Kapazitätsreservierung in den `unsupported`-Status über. Nicht unterstützte Kapazitätsreservierungen werden nicht zugestellt.

Sie können eine zukünftige Kapazitätsreservierung stornieren, solange sie sich im `assessing`-Status befindet.

Weitere Informationen finden Sie unter Eine zuküftige Kapazitätsreservierung erstellen.

Attribute von Kapazitätsreservierungen

Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung erstellen, müssen Sie die folgenden Attribute angeben:

- Availability Zone
- Instance-Typ
- Plattform (Typ des Betriebssystems)
- Tenancy (`default` oder `dedicated`)

Nur Instances, die diesen Attributen entsprechen, können im Rahmen der Kapazitätsreservierung gestartet oder ausgeführt werden.

Kriterien für den Abgleich mit der Instance

Die Kriterien für den Instance-Abgleich oder die Instance-Eignung bestimmen, welche Instances im Rahmen der Kapazitätsreservierung gestartet und ausgeführt werden dürfen. Eine Kapazitätsreservierung kann eines der folgenden übereinstimmenden Kriterien haben:

- Offen – Die Kapazitätsreservierung gleicht automatisch alle Instances mit entsprechenden Attributen (Instance-Typ, Plattform und Availability Zone) ab. Neue und bestehende Instances, die übereinstimmende Attribute aufweisen, laufen automatisch in der Kapazitätsreservierung, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.
- Zielgerichtet: Die Kapazitätsreservierung akzeptiert nur Instances, die übereinstimmende Attribute aufweisen (Instance-Typ, Plattform und Availability Zone) und explizit auf die Reservierung ausgerichtet sind. Die Instance muss speziell auf die Kapazitätsreservierung abzielen, um in ihrer reservierten Kapazität zu starten oder zu laufen. Auf diese Weise können Sie explizit steuern, welche Instances in der reservierten Kapazität ausgeführt werden dürfen, und das hilft Ihnen, eine unbeabsichtigte Nutzung reservierter Kapazität zu vermeiden.

Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung für die Zukunft beantragen, können Sie nur zielgerichtete Übereinstimmungskriterien angeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die durch die Kapazitätsreservierung bereitgestellte Kapazität inkrementell oder zusätzlich zu allen laufenden Instances oder der reservierten Kapazität, die Sie zum Zeitpunkt der Bereitstellung haben, erhöht wird. Nachdem die Kapazitätsreservierung in Ihrem Konto aktiv geworden ist, können Sie die Kriterien für den Abgleich der Instance ändern, sodass sie bei Bedarf geöffnet werden. Beachten Sie jedoch, dass alle passenden Instances automatisch in der Kapazitätsreservierung ausgeführt werden. Dies kann zu einer unbeabsichtigten Kapazitätsnutzung führen und Sie daran hindern, neue Instances für die gesamte angeforderte Instance-Anzahl zu starten.

Unterschiede zwischen Kapazitätsreservierungen, Reserved Instances und Savings Plans

Die folgende Tabelle hebt einige der wichtigsten Unterschiede zwischen Kapazitätsreservierungen, Reserved Instances und Savings Plans hervor:

	Capacity Reservations	Zonengebundene Reserved Instances	Regionsgebundene Reserved Instances	Savings Plans
Laufzeit	Für Kapazitätsreservierungen	Setzen eine feste ein- oder dreijährige Laufzeit voraus.		

	Capacity Reservations	Zonengebundene Reserved Instances	Regionsgebundene Reserved Instances	Savings Plans
	zur sofortigen Nutzung ist keine Bindung erforderlich. Sie können bei Bedarf erstellt, verändert und storniert werden. Bei zukünftigen Kapazitätsreservierungen geben Sie eine Bindungsdauer an, für die Sie sich verpflichten, die Kapazität in Ihrem Konto zu behalten. Nach Ablauf der Bindungsdauer können Sie die Kapazitätsreservierung beliebig ändern oder sie stornieren, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.			
Kapazität snutzen	In einer bestimmten Availability Zone reservierte Kapazität.		Keine Kapazität reserviert.	
Fakturierungsrabatt	Kein Fakturierungsrabatt. †	Bietet einen Fakturierungsrabatt.		

	Capacity Reservations	Zonengebundene Reserved Instances	Regionsgebundene Reserved Instances	Savings Plans
Instance-Limits	Es gelten Ihre Limits On-Demand-Instance pro Region.	Der Standardwert ist 20 pro Availability Zone. Sie können eine Erhöhung des Limits anfordern.	Der Standardwert ist 20 pro Region. Sie können eine Erhöhung des Limits anfordern.	Kein Limit.

† Sie können Kapazitätsreservierungen mit Savings Plans oder Regional Reserved Instances kombinieren, um einen Rabatt zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- EC2 Überblick über Reserved Instances für Amazon
- Savings Plans-Benutzerhandbuch

Unterstützte Plattformen

Sie müssen die Kapazitätsreservierung mit der richtigen Plattform erstellen, um sicherzustellen, dass sie optimal mit Ihren Instances abgestimmt ist. Kapazitätsreservierungen unterstützen die folgenden Werte für`platform`:

- Linux/Unix
- Linux mit SQL Server-Standard
- Linux mit SQL Server Web
- Linux mit SQL Server Enterprise
- SUSE Linux
- Red Hat Enterprise Linux
- RHEL mit SQL Server Standard
- RHEL mit SQL Server Enterprise
- RHEL mit SQL Server Web
- RHEL mit HA

- RHEL mit HA und SQL Server Standard
- RHEL mit HA und SQL Server Enterprise
- Ubuntu Pro
- Windows
- Windows mit SQL Server
- Windows mit SQL Server Web
- Windows mit SQL Server-Standard
- Windows mit SQL Server Enterprise

Um sicherzustellen, dass eine Instance in einer bestimmten Kapazitätsreservierung ausgeführt wird, muss die Plattform der Kapazitätsreservierung mit der Plattform des AMI übereinstimmen, das zum Starten der Instance verwendet wurde. Für Linux ist es wichtig zu überprüfen AMIs, ob die AMI-Plattform den allgemeinen Wert Linux/UNIX oder einen spezifischeren Wert wie SUSE Linux verwendet.

Console

Um die AMI-Plattform zu überprüfen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie das AMI aus.
4. Notieren Sie sich auf der Registerkarte Details den Wert der Plattformdetails.

AWS CLI

Um die AMI-Plattform zu überprüfen

Verwenden Sie den Befehl describe-images und überprüfen Sie den Wert von. `PlatformDetails`

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[*].PlatformDetails
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    "Linux/UNIX"
]
```

PowerShell

Um die AMI-Plattform zu überprüfen

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet und überprüfen Sie den Wert von. `PlatformDetails`

```
Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | `
    Select PlatformDetails
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
PlatformDetails
---------------
Linux/UNIX
```

Kontingente

Die Anzahl der Instances, für die Sie Kapazität reservieren dürfen, richtet sich nach dem On-Demand-Instance-Kontingent Ihres Kontos. Sie können Kapazität für so viele Instances reservieren, wie es dieses Kontingent erlaubt, abzüglich der Anzahl der bereits ausgeführten Instances.

Kapazitätsreservierungen im Status `assessing`, `scheduled`, `pending`, `active`, und `delayed` und werden auf Ihr On-Demand-Instance-Kontingent angerechnet.

Einschränkungen

Bevor Sie Kapazitätsreservierungen erstellen, beachten Sie bitte die folgenden Begrenzungen und Einschränkungen.

- Aktive und ungenutzte Kapazitätsreservierungen werden auf On-Demand-Instance-Limits angerechnet.
- Kapazitätsreservierungen können nicht von einem AWS Konto auf ein anderes übertragen werden. Sie können Kapazitätsreservierungen jedoch mit anderen AWS Konten teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Freigegebene Kapazitätsreservierungen.

- Zonengebundene Reserved Instance-Fakturierungsrabatte gelten nicht für Kapazitätsreservierungen.
- Kapazitätsreservierungen können in Cluster-Placement-Gruppen erstellt werden. Spread- und Partition-Placement-Gruppen werden nicht für unterstützt.
- Kapazitätsreservierungen kann nicht mit Dedicated Hosts verwendet werden. Kapazitätsreservierungen können nicht mit Dedicated Instances verwendet werden.
- [Windows-Instances] Kapazitätsreservierungen können nicht mit Bring Your Own License (BYOL, Verwendung der eigenen Lizenz) verwendet werden.
- [Red Hat-Instanzen] Kapazitätsreservierungen können mit Bring Your Own License (BYOL) verwendet werden.
- Kapazitätsreservierungen stellen nicht sicher, dass eine Instance im Ruhezustand fortgesetzt werden kann, nachdem Sie versucht haben, sie zu starten.
- Sie können zukünftige Kapazitätsreservierungen für eine Instance-Anzahl mit mindestens 64 v CPUs beantragen. Wenn Sie beispielsweise eine zukünftige Kapazitätsreservierung für `m5.xlarge` Instances beantragen, müssen Sie mindestens 16 Instances anfordern (16 * m5.xlarge = 64 v). CPUs
- Sie können Kapazitätsreservierungen für die Zukunft nur für Instance-Typen der Instance-Familien C, I, M, R, T oder G beantragen.

Preise und Fakturierung für Kapazitätsreservierung

Die Themen in diesem Abschnitt geben einen Überblick über Preise und Abrechnung für Kapazitätsreservierungen.

Themen

- Preisgestaltung
- Fakturierung
- Fakturierungsrabatte
- Anzeigen Ihrer Rechnung

Preisgestaltung

Für Kapazitätsreservierungen wird Ihnen der entsprechende On-Demand-Tarif in Rechnung gestellt, unabhängig davon, ob Sie Instances mit der reservierten Kapazität ausführen oder nicht. Wenn Sie die Reservierung nicht nutzen, wird dies auf Ihrer EC2 Amazon-Rechnung als ungenutzte

Reservierung ausgewiesen. Wenn Sie eine Instance ausführen, die den Attributen einer Reservierung entspricht, bezahlen Sie nur für die Instance und nichts für die Reservierung. Es gibt keine Vorab- oder Zusatzgebühren.

Wenn Sie beispielsweise eine Kapazitätsreservierung für zwanzig `m4.large`-Linux-Instances erstellen und fünfzehn `m4.large`-Linux-Instances in derselben Availability Zone ausführen, werden Ihnen fünfzehn aktive Instances und fünf ungenutzte Instances in der Reservierung berechnet.

Fakturierungsrabatte für Savings Plans und regionale Reserved Instances gelten für Kapazitätsreservierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturierungsrabatte.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 – Preise.

Fakturierung

Die Abrechnung beginnt, sobald die Kapazitätsreservierung in Ihrem Konto bereitgestellt wurde, und wird fortgesetzt, solange die Kapazitätsreservierung in Ihrem Konto bereitgestellt bleibt. Für zukünftige Kapazitätsreservierungen bedeutet dies, dass die Abrechnung erst beginnt, wenn die Kapazitätsreservierung zum gewünschten zukünftigen Datum in Ihrem Konto bereitgestellt wurde.

Kapazitätsreservierungen werden mit sekundengenauer Granularität berechnet. Das bedeutet, dass Ihnen angefangene Stunden in Rechnung gestellt werden. Wenn eine Kapazitätsreservierung beispielsweise `24` Stunden und `15` Minuten lang in Ihrem Konto bereitgestellt bleibt, werden Ihnen `24.25` Reservierungsstunden in Rechnung gestellt.

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Kapazitätsreservierung abgerechnet wird. Die Kapazitätsreservierung wurde für eine `m4.large`-Linux-Instance mit einem On-Demand-Tarif von 0,10 USD pro Nutzungsstunde erstellt. In diesem Beispiel wird die Kapazitätsreservierung im Konto für fünf Stunden lang bereitgestellt. Die Kapazitätsreservierung wird in der ersten Stunde nicht genutzt, sodass in diesem Fall eine ungenutzte Stunde mit dem standardmäßigen On-Demand-Tarif des Instance-Typs `m4.large` abgerechnet wird. In der zweiten bis fünften Stunde wird die Kapazitätsreservierung von einer `m4.large`-Instance belegt. In dieser Zeit fallen für die Kapazitätsreservierung keine Gebühren an, stattdessen wird dem Konto die `m4.large`-Instance in Rechnung gestellt, die diese Kapazitätsreservierung belegt. In der sechsten Stunde wird die Kapazitätsreservierung storniert und die `m4.large`-Instance arbeitet normalerweise außerhalb der reservierten Kapazität. Für diese Stunde wird der On-Demand-Tarif des Instance-Typs `m4.large` berechnet.

Hour	1	2	3	4	5	6	Total cost
Unused Capacity Reservation	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.10**
On-demand Instance Usage	$0.00	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	$0.10	**$0.50**
Hourly cost	**$0.10**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.60**

Fakturierungsrabatte

Abrechnungsrabatte für Savings Plans und Regional Reserved Instances gelten für Kapazitätsreservierungen. AWS wendet diese Rabatte automatisch auf Kapazitätsreservierungen mit übereinstimmenden Attributen an. Wenn eine Kapazitätsreservierung von einer Instance verwendet wird, wird der Rabatt auf die Instance angewendet. Rabatte werden vorzugsweise auf die Instance-Nutzung angewendet, bevor ungenutzte Kapazitätsreservierungen abgedeckt werden.

Fakturierungsrabatte für zonengebundene Reserved Instances gelten nicht für Kapazitätsreservierungen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- EC2 Überblick über Reserved Instances für Amazon
- Savings Plans-Benutzerhandbuch
- Fakturierungs- und Kaufoptionen

Anzeigen Ihrer Rechnung

Sie können die Preise und Gebühren für das Konto in der AWS Fakturierung und Kostenmanagement -Konsole prüfen.

- Das Dashboard zeigt eine Ausgabenzusammenfassung für Ihr Konto an.
- Erweitern Sie auf der Seite Bills (Rechnungen) unter Details den Bereich Elastic Compute Cloud und die Region, um Fakturierungsdaten zu Ihren Kapazitätsreservierungen abzurufen.

Sie können die Gebühren online anzeigen oder eine CSV-Datei herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter Einzelposten zur Kapazitätsreservierung.

Erstellen eines Kapazitätsreservierung

Sie können jederzeit eine Kapazitätsreservierung erstellen, um sicherzustellen, dass Sie in einer bestimmten Availability Zone über verfügbare Datenverabeitungskapazität verfügen. Eine

Kapazitätsreservierung kann sofort oder zu einem zukünftigem Zeitpunkt beginnen. Die Kapazität kann erst genutzt werden, wenn die Kapazitätsreservierung den `active`-Status erreicht hat.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung mit Kriterien für die `open`-Instance-Übereinstimmung erstellen und zum Zeitpunkt, zu dem die Kapazitätsreservierung aktiv wird, Instances mit übereinstimmenden Attributen laufen, werden diese Instances automatisch in der reservierten Kapazität ausgeführt. Um dies zu vermeiden, verwenden Sie Kriterien für den `targeted`-Instance-Abgleich. Weitere Informationen finden Sie unter Kriterien für den Abgleich mit der Instance.

Ihre Anforderung, eine Kapazitätsreservierung zu erstellen, kann bei Eintreten einer der folgenden Bedingungen fehlschlagen:

- Amazon EC2 verfügt nicht über ausreichende Kapazitäten, um die Anfrage zu bearbeiten. Versuchen Sie es entweder zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal, versuchen Sie es mit einer anderen Availability Zone oder versuchen Sie es mit einer kleineren Anfrage. Wenn Ihre Anwendung in Hinsicht auf Instance-Typen und -Größen flexibel ist, versuchen Sie es mit verschiedenen Instance-Attributen.
- Die angeforderte Menge überschreitet Ihr On-Demand-Instance-Limit für die ausgewählte Instance-Familie. Erhöhen Sie Ihr On-Demand-Instance-Limit für die Instance-Familie und versuchen Sie es erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für On-Demand-Instances.

Themen

- Kapazitätsreservierung zur sofortigen Nutzung erstellen
- Eine zuküftige Kapazitätsreservierung erstellen

Kapazitätsreservierung zur sofortigen Nutzung erstellen

Sie erstellen eine Kapazitätsreservierung zur sofortigen Nutzung.

Console

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie Kapazitätsreservierungen (Kapazitätsreservierungen) und dann Create Kapazitätsreservierung (Kapazitätsreservierung erstellen) aus.
3. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Abschnitt Instance-Details.

   a. Instance-Typ – Der Instance-Typ, für den die Kapazität reserviert werden soll.

   b. Plattform – Das Betriebssystem für Ihre Instances. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Plattformen.

   c. Availability Zone – Die Availability Zone, in der die Kapazität reserviert werden soll.

   d. Tenancy – Die Art der Tenancy, die für die reservierte Kapazität verwendet werden soll. Wählen Sie „Standard“, um Kapazität auf gemeinsam genutzter Hardware zu reservieren, oder „Dediziert“, um Kapazität auf Hardware zu reservieren, die Ihrem Konto zugewiesen ist.

   e. (Optional) ARN der Platzierungsgruppe – Der ARN der Cluster-Placement-Gruppe, in der die Kapazitätsreservierung erstellt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen erstellen.

   f. Gesamtzahl der Instances – Die Anzahl der Instances, für die Kapazität reserviert werden soll. Wenn Sie eine neue Menge angeben, die Ihr verbleibendes On-Demand-Instance-Limit für den ausgewählten Instance-Typ überschreitet, schlägt die Anfrage fehl.
4. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Abschnitt Reservation details (Reservierungsdetails):

   a. Kapazitätsreservierung startet – Wählen Sie Sofort.

   b. Kapazitätsreservierung endet – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

      - Manuell – Reservieren Sie die Kapazität, bis Sie sie explizit stornieren.
      - Bestimmter Zeitpunkt – Hebt die Kapazitätsreservierung automatisch zum angegebenen Datum und zur festgelegten Uhrzeit auf.

   c. Instance-Berechtigung – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

      - Offen – (Standard) Die Kapazitätsreservierung passt zu jeder Instance, die über übereinstimmende Attribute (Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy) verfügt. Wenn Sie eine Instance mit passenden Attributen starten, wird sie automatisch in der reservierten Kapazität platziert.
      - Zielgerichtet: Die Kapazitätsreservierung akzeptiert nur Instances, die übereinstimmende Attribute aufweisen (Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy) und explizit auf die Reservierung ausgerichtet sind.

5. Wählen Sie Erstellen aus.

AWS CLI

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

Verwenden Sie den create-capacity-reservation-Befehl.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone az_name \
    --instance-type instance_type \
    --instance-count number_of_instances \
    --instance-platform operating_system \
    --instance-match-criteria open|targeted
```

PowerShell

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

Verwenden Sie das Add-EC2CapacityReservationCmdlet.

```
Add-EC2CapacityReservation `
    -AvailabilityZone az_name `
    -InstanceType instance_type `
    -InstanceCount number_of_instances `
    -InstancePlatform operating_system `
    -InstanceMatchCriterion open|targeted
```

Eine zuküftige Kapazitätsreservierung erstellen

Wenn Sie eine zukünftige Kapazitätsreservierung beantragen, geben Sie das zukünftige Datum an, an dem die reservierte Kapazität zur Nutzung verfügbar sein soll.

Nachdem Sie eine Kapazitätsreservierung für die Zukunft beantragt haben, wird die bewertung einer Prüfung unterzogen, um festzustellen, ob sie unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Bewertung der Kapazitätsreservierung für die Zukunft.

Überlegungen

- Sie können Kapazitätsreservierungen für die Zukunft nur für Instance-Typen der Instance-Familien C, I, M, R, T oder G beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter Benennungskonventionen für EC2 Amazon-Instance-Typen.
- Sie können zukünftige Kapazitätsreservierungen für eine Instance-Anzahl mit mindestens 64 v CPUs beantragen. Wenn Sie beispielsweise eine zukünftige Kapazitätsreservierung für `m5.xlarge` Instances beantragen, müssen Sie Kapazität für mindestens 16 Instances anfordern (16 * m5.xlarge = 64 v). CPUs
- Sie können eine zukünftige Kapazitätsreservierung zwischen 5 und 120 Tagen im Voraus beantragen. Wir empfehlen jedoch, diese mindestens 56 Tage (8 Wochen) im Voraus zu beantragen, um die Supportfähigkeit zu verbessern.
- Die Mindestbindungsdauer beträgt 14 Tage.

Console

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Kapazitätsreservierungen (Kapazitätsreservierungen) und dann Create Kapazitätsreservierung (Kapazitätsreservierung erstellen) aus.
3. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Abschnitt Instance-Details.
   a. Instance-Typ – Der Instance-Typ, für den die Kapazität reserviert werden soll.
   b. Plattform – Das Betriebssystem für Ihre Instances. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Plattformen.
   c. Availability Zone – Die Availability Zone, in der die Kapazität reserviert werden soll.
   d. Tenancy – Die Art der Tenancy, die für die reservierte Kapazität verwendet werden soll. Wählen Sie „Standard“, um Kapazität auf gemeinsam genutzter Hardware zu reservieren, oder „Dediziert“, um Kapazität auf Hardware zu reservieren, die Ihrem Konto zugewiesen ist.
   e. Gesamtzahl der Instances – Die Anzahl der Instances, für die Kapazität reserviert werden soll. Wenn Sie eine neue Menge angeben, die Ihr verbleibendes On-Demand-Instance-Limit für den ausgewählten Instance-Typ überschreitet, schlägt die Anfrage fehl.

4. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Abschnitt Reservation details (Reservierungsdetails):

   a. Die Kapazitätsreservierung beginnt – Wählen Sie Zu einem bestimmten Zeitpunkt.

   b. Startdatum – Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Kapazitätsreservierung verfügbar sein muss. Weitere Informationen finden Sie unter Startdatum und -zeit.

   c. Verpflichtungsdauer – Geben Sie die Mindestdauer an, für die Sie sich verpflichten, die Kapazitätsreservierung auch nach deren Lieferung beizubehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Bindungsdauer.

   d. Kapazitätsreservierung endet – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

      - Manuell – Reservieren Sie die Kapazität, bis Sie sie explizit stornieren.
      - Bestimmter Zeitpunkt – Hebt die Kapazitätsreservierung automatisch zum angegebenen Datum und zur festgelegten Uhrzeit auf.

5. Wählen Sie Erstellen aus.

AWS CLI

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

Verwenden Sie den create-capacity-reservation-Befehl.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone az_name \
    --instance-type instance_type \
    --instance-count number_of_instances \
    --instance-platform operating_system \
    --instance-match-criteria targeted \
    --delivery-preference incremental \
    --commitment-duration commitment_in_seconds \
    --start-date YYYY-MMDDThh:mm:ss.sssZ
```

PowerShell

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

Verwenden Sie das Add-EC2CapacityReservationCmdlet.

```
Add-EC2CapacityReservation `
```

```
    -AvailabilityZone az_name `
    -InstanceType instance_type `
    -InstanceCount number_of_instances `
    -InstancePlatform operating_system `
    -InstanceMatchCriterion targeted `
    -DeliveryPreference incremental `
    -CommitmentDuration commitment_in_seconds `
    -StartDate  YYYY-MMDDThh:mm:ss.sssZ
```

Den Status einer Kapazitätsreservierung anzeigen

Amazon überwacht EC2 ständig den Status Ihrer Kapazitätsreservierungen.

Aufgrund des Konsistenzmodells, dem die EC2 Amazon-API folgt, kann es nach der Erstellung einer Kapazitätsreservierung bis zu 5 Minuten dauern, bis der Status der Kapazitätsreservierung angezeigt wird, dass dies der Fall ist`active`. Während dieser Zeit kann es sein, dass der `pending` Status der Kapazitätsreservierung unverändert bleibt. Möglicherweise steht sie jedoch bereits zur Nutzung zur Verfügung. In diesem Fall wären Versuche, Instances in der Kapazitätsreservierung zu starten, erfolgreich.

Console

Um Ihre Kapazitätsreservierungen einzusehen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Wählen Sie die Kapazitätsreservierung aus.

AWS CLI

Um Ihre Kapazitätsreservierungen zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-capacity-reservations-Befehl.

Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise alle Kapazitätsreservierungen beschrieben.

```
aws ec2 describe-capacity-reservations
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE",
            "EndDateType": "unlimited",
            "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "Tags": [],
            "EphemeralStorage": false,
            "CreateDate": "2019-08-16T09:03:18.000Z",
            "AvailableInstanceCount": 1,
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "TotalInstanceCount": 1,
            "State": "active",
            "Tenancy": "default",
            "EbsOptimized": true,
            "InstanceType": "a1.medium",
            "PlacementGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:placement-
group/MyPG"
        },
        {
            "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef",
            "EndDateType": "unlimited",
            "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "Tags": [],
            "EphemeralStorage": false,
            "CreateDate": "2019-08-07T11:34:19.000Z",
            "AvailableInstanceCount": 3,
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "TotalInstanceCount": 3,
            "State": "cancelled",
            "Tenancy": "default",
            "EbsOptimized": true,
            "InstanceType": "m5.large"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um eine Kapazitätsreservierung zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2CapacityReservationCmdlet.

```
Get-EC2CapacityReservation `
    -CapacityReservationId cr-1234abcd56EXAMPLE
```

Status der Kapazitätsreservierung

Für Kapazitätsreservierungen gibt es die folgenden möglichen Zustände.

Status	Beschreibung
`active`	– Die Kapazität ist zur Verwendung verfügbar.
`expired`	Die Kapazitätsreservierung ist automatisch zu dem in Ihrer Reservier ungsanforderung angegebenen Datum und der festgelegten Uhrzeit abgelaufen. Die reservierte Kapazität ist nicht mehr für Ihre Nutzung verfügbar.
`cancelled`	Die Kapazitätsreservierung wurde abgebrochen. Die reservierte Kapazität ist nicht mehr für Ihre Nutzung verfügbar.
`pending`	Die Kapazitätsreservierung-Anforderung war erfolgreich, aber die Kapazitätsbereitstellung steht noch aus.
`failed`	Die Kapazitätsreservierung-Anforderung ist fehlgeschlagen. Eine Anforderung kann aufgrund ungültiger Anforderungsparameter, aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen oder aufgrund von Instance-Limits fehlschlagen. Anforderungen können bis zu 60 Minuten nach ihrem Fehlschlagen angezeigt werden.
`scheduled`	(Nur für zukünftige Kapazitätsreservierungen) Die Anfrage für zukünftig e Kapazitätsreservierungen wurde genehmigt und die Lieferung der Kapazitätsreservierung ist für den angeforderten Starttermin geplant.
`assessing`	(Nur für zukünftige Kapazitätsreservierungen) Amazon EC2 prüft Ihre Anfrage für eine zukünftige Kapazitätsreservierung. Weitere Informati onen finden Sie unter Bewertung der Kapazitätsreservierung für die Zukunft.

Status	Beschreibung
`delayed`	(Nur für zukünftige Kapazitätsreservierungen) EC2 Bei Amazon ist eine Verzögerung bei der Bereitstellung der angeforderten zukünftigen Kapazitätsreservierung aufgetreten. Amazon EC2 ist nicht in der Lage, die angeforderte Kapazität bis zum gewünschten Startdatum und zur gewünschten Startzeit zu liefern.
`unsupported`	(Nur für zukünftige Kapazitätsreservierungen) Amazon EC2 kann die Anfrage für zukünftige Kapazitätsreservierungen aufgrund von Kapazität sbeschränkungen nicht unterstützen. Sie können nicht unterstützte Anfragen 30 Tage lang einsehen. Die Kapazitätsreservierung wird nicht zugestellt werden.

Starten von Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung

Sie können eine Instance nur in eine Kapazitätsreservierung starten, die:

- Übereinstimmende Attribute (Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy) hat
- Über ausreichend verfügbare Kapazität verfügt
- Sich im `active`-Status befindet

Wenn Sie eine Instance starten, können Sie angeben, ob die Instance in einer `open` Kapazitätsreservierung, in einer bestimmten Kapazitätsreservierung oder in einer Gruppe von Kapazitätsreservierungen gestartet werden soll.

Alternativ können Sie die Instance so konfigurieren, dass sie nicht in einem Kapazitätsreservierung ausgeführt wird, selbst wenn Sie über eine `open`Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität verfügen.

Das Starten einer Instance in einer Kapazitätsreservierung reduziert ihre verfügbare Kapazität um die Anzahl der gestarteten Instances. Wenn Sie beispielsweise drei Instances starten, wird die verfügbare Kapazität der Kapazitätsreservierung um drei reduziert.

Console

Um Instances für eine bestehende Kapazitätsreservierung zu starten

1. Folgen Sie den Anweisungen zum Starten einer Instance, aber starten Sie die Instance erst, nachdem Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben, um die Einstellungen für die Platzierungsgruppe und Kapazitätsreservierung anzugeben.
2. Erweitern Sie Erweiterte Einstellungen und tun Sie Folgendes:

   a. Wählen Sie unter Platzierungsgruppe die Cluster-Placement-Gruppe aus, in der die Instance gestartet werden soll.

   b. Wählen Sie für Capacity Reservation (Kapazitätsreservierung) je nach Konfiguration der Kapazitätsreservierung eine der folgenden Optionen aus:

      - Keine – Verhindert, dass Instances in eine Kapazitätsreservierung gestartet werden. Die Instances werden in On-Demand-Kapazität ausgeführt.
      - Offen – Startet die Instances in einer jeder Kapazitätsreservierung mit passenden Attributen und ausreichender Kapazität für die von Ihnen ausgewählte Anzahl von Instances. Wenn keine passende Kapazitätsreservierung mit ausreichender Kapazität vorhanden ist, verwendet die Instance On-Demand-Kapazität.
      - Kapazitätsreservierung angeben – startet die Instances in der ausgewählten Kapazitätsreservierung. Wenn die ausgewählte Kapazitätsreservierung nicht über genügend Kapazität für die Anzahl der von Ihnen ausgewählten Instances verfügt, schlägt das Starten der Instances fehl.
      - Gruppe für Kapazitätsreservierungs angeben – Startet die Instances in einer beliebigen Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität in der ausgewählten Gruppe für Kapazitätsreservierung. Wenn die ausgewählte Gruppe nicht über eine Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität verfügt, werden die Instances in der On-Demand-Kapazität gestartet.
      - Kapazitätsreservierung angeben – startet die Instances in eine ausgewählte Kapazitätsreservierung. Wenn keine Kapazitätsreservierungs-ID angegeben ist, starten die Instances in eine offene Kapazitätsreservierung. Wenn keine Kapazität verfügbar ist, können die Instances nicht gestartet werden.
      - Nur Ressourcengruppe Kapazitätsreservierung angeben – Startet die Instances mit einer Kapazitätsreservierung in eine Ressourcengruppe der Kapazitätsreservierung.

Wenn kein ARN für die Ressourcengruppe der Kapazitätsreservierung angegeben ist, starten die Instances in eine offene Kapazitätsreservierung. Wenn keine Kapazität verfügbar ist, können die Instances nicht gestartet werden.

3. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus.

AWS CLI

Um eine Instance in einer bestehenden Kapazitätsreservierung zu starten

Verwenden Sie den Befehl run-instances und geben Sie die `--capacity-reservation-specification` Option an.

Im folgenden Beispiel wird eine Instance in einer beliebigen offenen Kapazitätsreservierung mit passenden Attributen und verfügbarer Kapazität gestartet:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification CapacityReservationPreference=open
```

Im folgenden Beispiel wird eine Instance in einer `targeted` Kapazitätsreservierung gestartet:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234abcd56EXAMPLE}
```

Im folgenden Beispiel wird eine Instance in der angegebenen Kapazitätsreservierungsgruppe gestartet:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
```

```
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification \

 CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-
groups:us-west-2:123456789012:group/my-cr-group}
```

Im folgenden Beispiel wird eine Instance nur für eine Kapazitätsreservierung gestartet. Da keine Kapazitätsreservierungs-ID angegeben ist, wird die Instance in jeder offenen Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität gestartet:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationPreference=capacity-reservations-only
```

Im folgenden Beispiel wird eine Instance nur für eine bestimmte Kapazitätsreservierung gestartet. Wenn in der angegebenen Kapazitätsreservierung keine Kapazität verfügbar ist, kann die Instance nicht gestartet werden.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 1 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name my-key-pair \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationPreference=capacity-reservations-only \
        CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234abcd56EXAMPLE}
```

PowerShell

Um eine Instance in einer bestehenden Kapazitätsreservierung zu starten

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet.

Im folgenden Beispiel wird eine Instance für eine beliebige offene Kapazitätsreservierung mit passenden Attributen und verfügbarer Kapazität gestartet:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "open"
```

Im folgenden Beispiel wird eine Instance in einer `targeted` Kapazitätsreservierung gestartet:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-1234abcd56EXAMPLE
```

Im folgenden Beispiel wird eine Instance in der angegebenen Kapazitätsreservierungsgruppe gestartet:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationResourceGroupArn `
        "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/my-cr-group"
```

Im folgenden Beispiel wird eine Instance nur für eine Kapazitätsreservierung gestartet. Da keine Kapazitätsreservierungs-ID angegeben ist, wird die Instance in jeder offenen Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität gestartet:

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "capacity-
reservations-only"
```

Im folgenden Beispiel wird eine Instance nur für eine bestimmte Kapazitätsreservierung gestartet. Wenn in der angegebenen Kapazitätsreservierung keine Kapazität verfügbar ist, kann die Instance nicht gestartet werden.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType t2.micro `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "capacity-
reservations-only" `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-1234abcd56EXAMPLE
```

Eine aktive Kapazitätsreservierung ändern

Wenn Sie über eine bestehende Kapazitätsreservierung verfügen, die nicht für den Workload geeignet ist, für den die Kapazität benötigt wird, können Sie die Anzahl der Instances, die für die Instance in Frage kommen (`open` oder `targeted`) und die Endzeit (`At specific time` oder `Manually`) ändern. Wenn Sie eine neue Menge angeben, die Ihr verbleibendes On-Demand-Instance-Limit für den ausgewählten Instance-Typ überschreitet, schlägt die Aktualisierung fehl.

Die zulässigen Änderungen hängen vom Status der Kapazitätsreservierung ab:

- `assessing`- oder `scheduled`-Status – Sie können nur die Tags ändern.
- `pending`-Status – Sie können die Kapazitätsreservierung in keiner Weise ändern.
- `active`-Status, aber immer noch innerhalb der Bindungsdauer – Sie können die Anzahl der Instances nicht unter die Anzahl der gebundenen Instances senken oder ein Enddatum festlegen, das vor der festgeschriebenen Bindungsdauer liegt. Alle anderen Änderungen sind zulässig.
- `active`-Status ohne Bindungsdauer oder abgelaufene Bindungsdauer – Alle Änderungen sind zulässig.
- `expired`-, `cancelled`-, `unsupported`- oder `failed`-Status – Sie können die Kapazitätsreservierung in keiner Weise ändern.

Überlegungen

- Sie können den Instance-Typ, die Plattform, die Availability Zone und die Tenancy nach der Erstellung nicht mehr ändern. Wenn Sie eines dieser Attribute ändern müssen, empfehlen wir

Ihnen, die Reservierung zu stornieren und dann eine neue mit den erforderlichen Attributen zu erstellen.

- Wenn Sie eine bestehende Kapazitätsreservierung ändern, indem Sie die Instance-Eignung von `targeted` auf `open` ändern, werden alle laufenden Instances, die den Attributen der Kapazitätsreservierung entsprechen, bei denen der Parameter `CapacityReservationPreference` auf `open` gesetzt ist und die noch nicht in einer Kapazitätsreservierung laufen, automatisch die geänderte Kapazitätsreservierung verwenden.
- Um die Instance-Eignung zu ändern, muss die Kapazitätsreservierung vollständig inaktiv sein (keine Nutzung), da Amazon die Instance-Eignung nicht ändern EC2 kann, wenn Instances innerhalb der Reservierung ausgeführt werden.

Console

Um eine Kapazitätsreservierung zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Kapazitätsreservierungen, die zu ändernde Kapazitätsreservierung und Edit (bearbeiten) aus.
3. Ändern Sie nach Bedarf die Optionen Gesamtkapazität, Ende der Kapazitätsreservierung oder Instance-Eignung und wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um eine Kapazitätsreservierung zu ändern

Verwenden Sie den modify-capacity-reservation-Befehl. Im folgenden Beispiel wird die angegebene Kapazitätsreservierung so geändert, dass Kapazität für acht Instances reserviert wird.

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
    --instance-count 8
```

PowerShell

Um eine Kapazitätsreservierung zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2CapacityReservationCmdlet. Im folgenden Beispiel wird die angegebene Kapazitätsreservierung so geändert, dass Kapazität für acht Instances reserviert wird.

```
Edit-EC2CapacityReservation `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0 `
    -InstanceCount 8
```

Die Einstellungen für die Kapazitätsreservierung Ihrer Instance ändern

Sie können die folgenden Kapazitätsreservierung-Einstellungen für eine angehaltene Instance jederzeit ändern:

- Beginnen Sie mit einer beliebigen Kapazitätsreservierung mit passenden Attributen (Instance-Typ, Plattform,Availability Zone und Tenancy) und verfügbarer Kapazität.
- Start der Instance in einer bestimmten Kapazitätsreservierung vornehmen.
- Beginnen Sie mit einer beliebigen Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität in einer Kapazitätsreservierung-Gruppe.
- Start der Instance in einer Kapazitätsreservierung verhindern.

Console

Um die Einstellungen für die Kapazitätsreservierung von Instances zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Instances und wählen Sie die zu ändernde Instance aus. Halten Sie die Instance an, falls Sie das noch nicht getan haben.
3. Wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen und dann Kapazitätsreservierung-Einstellungen ändern.
4. Wählen Sie unter Kapazitätsreservierung eine der folgenden Optionen aus:

   - Offen – Startet die Instances in einer jeder Kapazitätsreservierung mit passenden Attributen und ausreichender Kapazität für die von Ihnen ausgewählte Anzahl von Instances. Wenn keine passende Kapazitätsreservierung mit ausreichender Kapazität vorhanden ist, verwendet die Instance On-Demand-Kapazität.

- Keine – Verhindert, dass Instances in eine Kapazitätsreservierung gestartet werden. Die Instances werden in On-Demand-Kapazität ausgeführt.
- Kapazitätsreservierung angeben – startet die Instances in der ausgewählten Kapazitätsreservierung. Wenn die ausgewählte Kapazitätsreservierung nicht über genügend Kapazität für die Anzahl der von Ihnen ausgewählten Instances verfügt, schlägt das Starten der Instances fehl.
- Gruppe für Kapazitätsreservierung angeben – Startet die Instances in einer beliebigen Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität in der ausgewählten Gruppe für Kapazitätsreservierung. Wenn die ausgewählte Gruppe nicht über eine Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität verfügt, werden die Instances in der On-Demand-Kapazität gestartet.
- Kapazitätsreservierung angeben – startet die Instances in eine ausgewählte Kapazitätsreservierung. Wenn keine Kapazitätsreservierungs-ID angegeben ist, starten die Instances in eine offene Kapazitätsreservierung. Wenn keine Kapazität verfügbar ist, können die Instances nicht gestartet werden.
- Nur Ressourcengruppe Kapazitätsreservierung angeben – Startet die Instances mit einer Kapazitätsreservierung in eine Ressourcengruppe der Kapazitätsreservierung. Wenn kein ARN für die Ressourcengruppe der Kapazitätsreservierung angegeben ist, starten die Instances in eine offene Kapazitätsreservierung. Wenn keine Kapazität verfügbar ist, können die Instances nicht gestartet werden.

AWS CLI

Um die Einstellungen für die Reservierung von Instance-Kapazitäten zu ändern

Verwenden Sie den Befehl modify-instance-capacity-reservation-attributes.

Im folgenden Beispiel wird die Einstellung „Kapazitätsreservierung“ auf none geändert.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification CapacityReservationPreference=none
```

Im folgenden Beispiel wird das Ziel auf eine bestimmte Kapazitätsreservierung festgelegt.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification \
```

```
    CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234567890abcdef0}
```

Im folgenden Beispiel wird das Ziel in eine bestimmte Kapazitätsreservierungsgruppe geändert.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification \

 CapacityReservationTarget={CapacityReservationResourceGroupArn=arn:aws:resource-
groups:us-west-2:123456789012:group/my-cr-group}
```

Im folgenden Beispiel wird die Einstellung „Kapazitätsreservierung“ auf geändert`capacity-reservation-only`. Da es keine Kapazitätsreservierung spezifiziert, starten Instances in jede offene Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification CapacityReservationPreference=capacity-
reservation-only
```

Im folgenden Beispiel wird die Einstellung „Kapazitätsreservierung“ auf eine bestimmte Kapazitätsreservierung geändert `capacity-reservation-only` und das Ziel auf eine bestimmte Kapazitätsreservierung geändert. Wenn in der angegebenen Kapazitätsreservierung keine Kapazität verfügbar ist, können die Instances nicht gestartet werden.

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --capacity-reservation-specification \
        CapacityReservationPreference=capacity-reservation-only \
        CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-1234567890abcdef0}
```

PowerShell

Um die Einstellungen für die Kapazitätsreservierung von Instances zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttributeCmdlet.

Im folgenden Beispiel wird die Einstellung „Kapazitätsreservierung“ auf geändert. none

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
```

```
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "none"
```

Im folgenden Beispiel wird das Ziel auf eine bestimmte Kapazitätsreservierung festgelegt.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0
```

Im folgenden Beispiel wird das Ziel in eine bestimmte Kapazitätsreservierungsgruppe geändert.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationResourceGroupArn `
        "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/my-cr-group"
```

Im folgenden Beispiel wird die Einstellung „Kapazitätsreservierung“ auf geändert`capacity-reservation-only`. Da es keine Kapazitätsreservierung spezifiziert, starten Instances in jede offene Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "capacity-
reservation-only"
```

Im folgenden Beispiel wird die Einstellung „Kapazitätsreservierung“ auf eine bestimmte Kapazitätsreservierung geändert `capacity-reservation-only` und das Ziel auf eine bestimmte Kapazitätsreservierung geändert. Wenn in der angegebenen Kapazitätsreservierung keine Kapazität verfügbar ist, können die Instances nicht gestartet werden.

```
Edit-EC2InstanceCapacityReservationAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -CapacityReservationSpecification_CapacityReservationPreference "capacity-
reservation-only" `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0
```

Kapazität zwischen Kapazitätsreservierungen verschieben

Sie können Kapazität von einer Kapazitätsreservierung in eine andere verschieben, um Ihre reservierten Rechenressourcen nach Bedarf neu zu verteilen. Wenn Sie beispielsweise in einer

Reservierung mit steigender Auslastung zusätzliche Kapazität benötigen und Sie über Kapazitäten in einer anderen Reservierung verfügen, können Sie diese Kapazität zwischen den beiden Reservierungen neu zuweisen.

Voraussetzungen für das Verschieben von Kapazitäten

Voraussetzung ist, dass die beiden Kapazitätsreservierungen die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Beide Reservierungen müssen sich im aktiven Status befinden.
- Beide Reservierungen müssen Ihrem gehören AWS-Konto. Sie können keine Kapazität zwischen Reservierungen verschieben, die verschiedenen AWS-Konten gehören.
- Beide Reservierungen müssen dasselbe haben:
  - Instance-Typ
  - Plattform
  - Availability Zone
  - Tenancy
  - Platzierungsgruppe
  - Endzeit

Die Eignung (`open` oder `targeted`) der Ziel-Kapazitätsreservierungs-Instance und die Tags müssen nicht mit der Quellreservierung übereinstimmen. Die Konfiguration beider Reservierungen bleibt gleich, mit der Ausnahme, dass die Kapazität der Quellreservierung reduziert wurde und die Zielreservierung die Kapazität erhöht hat.

Wenn Sie die Anzahl der Instances angeben, die verschoben werden sollen, wird standardmäßig jede verfügbare Kapazität zuerst verschoben, gefolgt von allen infrage kommenden laufenden Instances (die genutzte Kapazität in Ihrer Reservierung). Wenn Sie beispielsweise 4 Instances aus einer Reservierung mit 5 verwendeten Instances und 3 verfügbaren Instances verschieben, werden die 3 verfügbaren Instances und 1 verwendete Instance verschoben.

> **Note**
>
> Wenn Sie genutzte Kapazität aus Ihrer Reservierung verschieben, indem Sie eine zu verschiebende Menge angeben, die die verfügbare Kapazität übersteigt, `open` werden nur die Instances verschoben, die mit ihrer Kapazitätsreservierungsspezifikation als gestartet wurden.

Überlegungen

Die folgenden Überlegungen gelten, wenn Kapazität von einer Reservierung in eine andere verschoben wird:

- Die genutzte Kapazität kann nur zwischen Kapazitätsreservierungen mit open-Instance-Berechtigung verschoben werden, die für dieselben Konten freigegeben werden.
- Wenn Sie genutzte Kapazität verschieben, werden die infrage kommenden Instances zufällig ausgewählt. Sie können nicht angeben, welche laufenden Instances verschoben werden. Wenn nicht genügend infrage kommende Instances gefunden werden, um die Anzahl der Verschiebungen zu erfüllen, schlägt der Verschiebungsvorgang fehl.
- Wenn Sie die gesamte Kapazität aus der Quellreservierung verschieben, wird die Kapazitätsreservierung automatisch storniert.
- Zukünftige Kapazitätsreservierungen – Sie können während des Bindungszeitraums keine Kapazität für eine zukünftige Kapazitätsreservierung verschieben.

> **Note**
>
> Das Verschieben von Kapazität aus einem Kapazitätsblock wird nicht unterstützt.

Kapazität verschieben

Sie können Kapazität von einer Quellkapazitätsreservierung zu einer Zielkapazitätsreservierung verschieben.

Console

Um Kapazität zu verschieben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Wählen Sie eine Reservierungs-ID für On-Demand-Kapazität aus, die Kapazität zum Verschieben enthält.
4. Wählen Sie unter Aktionen, Kapazität verwalten die Option Verschieben aus.
5. Wählen Sie auf der Seite Kapazität verschieben unter Ziel-Kapazitätsreservierung eine Reservierung aus der Liste aus.

6. Verwenden Sie unter Zu verschiebende Menge den Schieberegler oder geben Sie die Anzahl der Instances ein, die Sie von der Quell-Kapazitätsreservierung zur Ziel-Kapazitätsreservierung verschieben wollen.
7. Sehen Sie sich die Zusammenfassung an, und wenn Sie bereit sind, wählen Sie Verschieben aus.

AWS CLI

Um Kapazität zu verschieben

Verwenden Sie den move-capacity-reservation-instances-Befehl. Im folgenden Beispiel werden 10 Instances von der angegebenen Quell-Kapazitätsreservierung zur angegebenen Ziel-Kapazitätsreservierung verschoben.

```
aws ec2 move-capacity-reservation-instances \
    --source-capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0 \
    --destination-capacity-reservation-id cr-021345abcdef56789 \
    --instance-count 10
```

PowerShell

Um Kapazität zu verschieben

Verwenden Sie das Move-EC2CapacityReservationInstanceCmdlet. Im folgenden Beispiel werden 10 Instances von der angegebenen Quell-Kapazitätsreservierung zur angegebenen Zielkapazitätsreservierung verschoben.

```
Move-EC2CapacityReservationInstance `
    -SourceCapacityReservationId cr-1234567890abcdef0 `
    -DestinationCapacityReservationId cr-021345abcdef56789 `
    -InstanceCount 10
```

Kapazität aus einer bestehenden Kapazitätsreservierung abspalten

Erfahren Sie, wie Sie Kapazität aus einer bestehenden Kapazitätsreservierung abspalten und eine neue Kapazitätsreservierung erstellen. Durch die Aufteilung der Kapazität weisen Sie einen Teil der ursprünglichen Reservierung einem bestimmten Workload zu oder teilen ihn mit einem anderen AWS-Konto. Um beispielsweise eine Kapazitätsreservierung teilweise mit einem anderen Konto zu

teilen, können Sie einen Teil der Kapazität aufteilen, um eine kleinere Kapazitätsreservierung zu erstellen. Die kleinere Kapazitätsreservierung kann dann für andere Konten unter Verwendung von AWS Resource Access Manager freigegeben werden.

Wenn Sie Kapazität aus einer bestehenden Kapazitätsreservierung abspalten, wird automatisch eine neue Kapazitätsreservierung angelegt. Die bestehende Reservierung bleibt unverändert, mit Ausnahme der verringerten Gesamtkapazität aufgrund der Anzahl der abgespaltenen Instances. Instances, die im Rahmen der bestehenden Kapazitätsreservierung ausgeführt werden, sind nicht betroffen. Sie können die bestehende Reservierung in nur eine neue Kapazitätsreservierung aufteilen.

Die neue Kapazitätsreservierung wird dieselbe Konfiguration wie die bestehende Kapazitätsreservierung haben, mit Ausnahme von Tags. Standardmäßig hat die neue Kapazitätsreservierung keine Tags. Sie können während des Split-Vorgangs neue Tags angeben. Die neue Kapazitätsreservierung kann bei Bedarf auch nach ihrer Erstellung geändert werden.

Wenn Sie die Anzahl der Instances angeben, die abgespalten werden sollen, wird standardmäßig jede verfügbare Kapazität zuerst abgespalten, gefolgt von allen infrage kommenden laufenden Instances (die genutzte Kapazität in Ihrer Reservierung). Wenn Sie beispielsweise 4 Instances aus einer Kapazitätsreservierung mit 5 verwendeten Instances und 3 verfügbaren Instances verschieben, werden die 3 verfügbaren Instances und 1 verwendete Instance verschoben.

Voraussetzungen für die Aufspaltung der Kapazität

Voraussetzung ist, dass die beiden Kapazitätsreservierungen die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Beide Reservierungen müssen sich im aktiven Status befinden.
- Die Quellreservierung muss Ihrem gehören AWS-Konto.

> **Note**
>
> Wenn Sie verbrauchte Kapazität aus Ihrer Reservierung aufteilen, indem Sie eine aufzuteilende Menge angeben, die größer ist als die verfügbare Kapazität, werden nur die Instances aufgeteilt, die mit ihrer Kapazitätsreservierungsspezifikation als `open` gestartet wurden.

Überlegungen

Die folgenden Überlegungen gelten, wenn Kapazität von einer Reservierung in eine andere abgespalten wird:

- Die genutzte Kapazität kann nur für Kapazitätsreservierungen aufgeteilt werden, für die eine „offene“ Instance-Eignung in Frage kommt und die nicht für ein Konto freigegeben werden.
- Wenn Sie genutzte Kapazität verschieben, werden die infrage kommenden Instances zufällig ausgewählt. Sie können nicht angeben, welche laufenden Instances aufgeteilt werden. Wenn nicht genügend infrage kommende Instances gefunden werden, um die Anzahl der Aufteilung zu erfüllen, schlägt der Aufteilungsvorgang fehl.
- Die maximale Anzahl von Instances, die aus einer bestehenden Reservierung aufgeteilt werden können, entspricht der Größe der Reservierung minus eins. Wenn die Gesamtkapazität Ihrer Reservierung beispielsweise 5 Instances beträgt, können Sie maximal 4 Instances in eine neue Reservierung aufteilen.
- Zukünftige Kapazitätsreservierungen – Sie können während des Bindungszeitraums keine Kapazität für eine zukünftige Kapazitätsreservierung aufteilen.
- Ressourcengruppen – Wenn die bestehende Kapazitätsreservierung zu einer Ressourcengruppe gehört, wird die neue Kapazitätsreservierung nicht automatisch zur Ressourcengruppe hinzugefügt. Sie können die neue Kapazitätsreservierung bei Bedarf zu einer Ressourcengruppe hinzufügen, nachdem sie erstellt wurde.
- Freigabe – Wenn die bestehende Kapazitätsreservierung für ein Verbraucherkonto freigegeben wird, wird die neue Kapazitätsreservierung nicht automatisch für den Verbraucherkonto freigegeben. Sie können die neue Kapazitätsreservierung bei Bedarf in einer Ressourcengruppe teilen, nachdem sie erstellt wurde.
- Cluster-Placement-Gruppe – Wenn die bestehende Kapazitätsreservierung Teil einer Cluster-Placement-Gruppe ist, wird die neue Kapazitätsreservierung in derselben Cluster-Placement-Gruppe erstellt.

> **Note**
>
> Das Verschieben von Kapazität aus einem Kapazitätsblock wird nicht unterstützt.

Den Zugriff für die Aufteilung von Kapazitätsreservierungen mithilfe von Tags steuern

Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf EC2 Amazon-Ressourcen zu kontrollieren, einschließlich der Aufteilung von Kapazität aus einer bestehenden Kapazitätsreservierung, um eine neue Kapazitätsreservierung zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf AWS Ressourcen mithilfe von Tags im IAM-Benutzerhandbuch.

Um den Zugriff für die Aufteilung einer Kapazitätsreservierung mithilfe von Tags zu kontrollieren, stellen Sie sicher, dass Sie in der Richtlinienerklärung sowohl Ressourcen- als auch Anforderungs-Tags angeben, da IAM-Richtlinien sowohl anhand der Quell-Kapazitätsreservierung als auch anhand der neu erstellten Kapazitätsreservierung bewertet werden. Die folgende Beispielrichtlinie umfasst den `ec2:ResourceTag`-Bedingungsschlüssel mit dem Tag `Owner=ExampleDepartment1` für die Quell-Kapazitätsreservierung und den `ec2:RequestTag`-Bedingungsschlüssel mit dem Tag `stack=production` für die neu erstellte Kapazitätsreservierung.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSourceCapacityReservation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateCapacityReservationBySplitting",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:capacity-reservation/
cr-1234567890abcdef0",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ResourceTag/Owner": "ExampleDepartment1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowNewlyCreatedCapacityReservation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ec2:CreateCapacityReservationBySplitting", "ec2:CreateTags"],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:capacity-reservation/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/stack": "production"
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Kapazität abspalten

Sie können Kapazität von einer bestehenden Kapazitätsreservierung abtrennen, um eine neue Kapazitätsreservierung zu erstellen.

Console

Um Kapazität aufzuteilen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Wählen Sie eine Kapazitätsreservierungs-ID aus, die Kapazität zum Aufteilen enthält.
4. Wählen Sie unter Aktionen, Kapazität verwalten die Option Aufteilen aus.
5. Verwenden Sie auf der Seite Kapazitätsreservierung aufteilen unter Aufzuteilende Menge den Schieberegler oder geben Sie die Anzahl der Instances ein, die aus der aktuellen Reservierung aufgeteilt werden sollen.
6. (Optional) Fügen Sie Tags für die neue Kapazitätsreservierung hinzu.
7. Sehen Sie sich die Zusammenfassung an, und wenn Sie bereit sind, wählen Sie Aufteilen aus.

AWS CLI

Um die Kapazität aufzuteilen

Verwenden Sie den `create-capacity-reservation-by-splitting`-Befehl. Im folgenden Beispiel wird eine neue Kapazitätsreservierung erstellt, indem 10 Instanzen von der angegebenen Kapazitätsreservierung abgetrennt werden.

```
aws ec2 create-capacity-reservation-by-splitting \
    --source-capacity-reservation-id cr-1234567890abdef0 \
    --instance-count 10
```

PowerShell

Um die Kapazität abzutrennen

Verwenden Sie das New-EC2CapacityReservationBySplittingCmdlet. Im folgenden Beispiel wird eine neue Kapazitätsreservierung erstellt, indem 10 Instances von der angegebenen Kapazitätsreservierung abgetrennt werden.

```
New-EC2CapacityReservationBySplitting `
    -SourceCapacityReservationId cr-1234567890abdef0 `
    -InstanceCount 10
```

Abbrechen eines Kapazitätsreservierung

Sie können eine Kapazitätsreservierung abbrechen, die sich in einem der folgenden Zustände befindet:

- `assessing`
- `active` und es gibt keine Bindungsdauer oder die Verpflichtungsdauer ist abgelaufen. Sie können eine zukünftige Kapazitätsreservierung während der Bindungsdauer nicht stornieren.

> **Note**
>
> Kapazitätsblöcke können weder bearbeitet noch abgebrochen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsblöcke für ML.

Wenn eine Kapazitätsreservierung mit zukünftigem Datum in den `delayed`-Status aufgenommen wird, wird die Bindungsdauer aufgehoben und Sie können sie stornieren, sobald sie den `active`-Status erreicht.

Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung stornieren, wird die Kapazität sofort freigegeben und ist nicht mehr zu Ihrer Verwendung reserviert.

Sie können leere Kapazitätsreservierungen und Kapazitätsreservierungen mit laufenden Instances stornieren. Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung mit ausgeführten Instances stornieren, werden die Instances normalerweise außerhalb der Kapazitätsreservierung zu On-Demand-Instance-Standardtarifen oder zu einem ermäßigten Tarif ausgeführt, falls ein entsprechender Savings Plan bzw. eine entsprechende regionale Reserved Instance vorliegt.

Nachdem Sie eine Kapazitätsreservierung storniert haben, können Instances, die auf sie ausgerichtet sind, nicht mehr starten. Ändern Sie diese Instances, sodass sie entweder auf eine andere

Kapazitätsreservierung ausgerichtet sind, starten Sie sie in einer „geöffneten“ Kapazitätsreservierung mit passenden Attributen und ausreichender Kapazität oder vermeiden Sie den Start in einer Kapazitätsreservierung. Weitere Informationen finden Sie unter Die Einstellungen für die Kapazitätsreservierung Ihrer Instance ändern.

Console

Um eine Kapazitätsreservierung zu stornieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie erst Kapazitätsreservierungen und dann die zu stornierende Kapazitätsreservierung aus.
3. Wählen Sie Cancel reservation (Reservierung stornieren) und Cancel reservation (Reservierung stornieren) aus.

AWS CLI

Um eine Kapazitätsreservierung zu stornieren

Verwenden Sie den cancel-capacity-reservation-Befehl.

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine Kapazitätsreservierung zu stornieren

Verwenden Sie das Remove-EC2CapacityReservationCmdlet.

```
Remove-EC2CapacityReservation `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdef0
```

Kapazitätsreservierungs-Gruppen

Sie können sie verwenden AWS Resource Groups , um logische Sammlungen von Kapazitätsreservierungen zu erstellen, die als Ressourcengruppen bezeichnet werden. Eine Ressourcengruppe ist eine logische Gruppierung von AWS Ressourcen, die sich alle in derselben

AWS Region befinden. Weitere Informationen zu Ressourcengruppen finden Sie unter Was sind Ressourcengruppen? im AWS Resource Groups -Benutzerhandbuch.

Sie können Kapazitätsreservierungen, die Sie besitzen, in Ihr Konto aufnehmen, und Kapazitätsreservierungen, die von anderen AWS Konten mit Ihnen geteilt wurden, in eine einzige Ressourcengruppe aufnehmen. Sie können auch Kapazitätsreservierungen mit unterschiedlichen Attributen (Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy) in eine einzelne Ressourcengruppe aufnehmen.

Wenn Sie Ressourcengruppen für Kapazitätsreservierungen erstellen, können Sie Instances auf eine Gruppe von Kapazitätsreservierungen statt auf eine einzelne Kapazitätsreservierung ausrichten. Instances, die eine Gruppe von Kapazitätsreservierungen anzielen, stimmen mit jeder Kapazitätsreservierung in der Gruppe überein, die übereinstimmende Attribute (Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy) und verfügbare Kapazität aufweist. Wenn die Gruppe nicht über eine Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität verfügt, werden die Instances mit On-Demand-Kapazität ausgeführt. Wenn der Zielgruppe zu einem späteren Zeitpunkt eine übereinstimmende Kapazitätsreservierung hinzugefügt wird, wird die Instance automatisch mit ihrer reservierten Kapazität abgeglichen und in diese verschoben.

Um eine unbeabsichtigte Verwendung von Kapazitätsreservierungen in einer Gruppe zu verhindern, konfigurieren Sie die Kapazitätsreservierungen in der Gruppe so, dass nur Instances akzeptiert werden, die explizit die Kapazitätsreservierung anvisieren. Stellen Sie dazu die Instance-Eignung auf Nur Instances ein, die diese Reservierung angeben, wenn Sie die Kapazitätsreservierung über die EC2 Amazon-Konsole erstellen. Geben Sie bei der Verwendung von an AWS CLI, `--instance-match-criteria targeted` wann Sie die Kapazitätsreservierung erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass nur Instances, die explizit die Gruppe oder eine Kapazitätsreservierung in der Gruppe anvisieren, in der Gruppe ausgeführt werden können.

Wenn eine Kapazitätsreservierung in einer Gruppe abgebrochen wird oder abläuft, während auf ihr Instances ausgeführt werden, werden die Instances automatisch in eine andere Kapazitätsreservierung in der Gruppe verschoben, die über übereinstimmende Attribute und verfügbare Kapazität verfügt. Wenn es in der Gruppe keine verbleibenden Kapazitätsreservierungen mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität vorhanden sind, werden die Instances in On-Demand-Kapazität ausgeführt. Wenn der anvisierten Gruppe zu einem späteren Zeitpunkt eine passende Kapazitätsreservierung hinzugefügt wird, wird die Instance automatisch in ihre reservierte Kapazität verschoben.

Aufgaben

- Erstellen einer Kapazitätsreservierungsgruppe
- Hinzufügen einer Kapazitätsreservierung zu einer Gruppe
- Entfernen einer Kapazitätsreservierung aus einer Gruppe
- Löschen einer Kapazitätsreservierungsgruppe

Erstellen einer Kapazitätsreservierungsgruppe

Sie können die folgenden Beispiele verwenden, um eine Ressourcengruppe für Kapazitätsreservierungen mit den folgenden Anforderungsparametern zu erstellen.

- `AWS::EC2::CapacityReservationPool`— Stellt sicher, dass die Ressourcengruppe gezielt für Instance-Starts verwendet werden kann.
- `AWS::ResourceGroups::Generic`with `allowed-resource-types` set to `AWS::EC2::CapacityReservation` — Stellt sicher, dass die Ressourcengruppe nur Kapazitätsreservierungen akzeptiert.

Nachdem Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie der Gruppe Kapazitätsreservierungen hinzufügen.

AWS CLI

So erstellen Sie eine Kapazitätsreservierungsgruppe

Verwenden Sie den Befehl create-group AWS CLI .

```
aws resource-groups create-group \
    --name MyCRGroup \
    --configuration \
        '{"Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool"}' \
        '{"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-
resource-types", "Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]}'
```

PowerShell

So erstellen Sie eine Kapazitätsreservierungsgruppe

Verwenden Sie das Cmdlet New- RGGroup.

```
New-RGGroup `
    -Name MyCRGroup `
```

```
    -Configuration `
        @{"Type"="AWS::EC2::CapacityReserationPool"} `
        @{"Type"="AWS::ResourceGroups::Generic"; "Parameters"=@{"allowed-resource-
types"=@{"Values"="AWS::EC2::CapacityReservations"}}}
```

Hinzufügen einer Kapazitätsreservierung zu einer Gruppe

Wenn Sie eine für Sie freigegebene Kapazitätsreservierung zu einer Gruppe hinzufügen und diese Kapazitätsreservierung nicht freigegeben ist, wird sie automatisch aus der Gruppe entfernt.

AWS CLI

So fügen Sie eine Kapazitätsreservierung zu einer Gruppe hinzu

Verwenden Sie den Befehl group-resources.

Im folgenden Beispiel werden der angegebenen Gruppe zwei Kapazitätsreservierungen hinzugefügt.

```
aws resource-groups group-resources \
    --group MyCRGroup \
    --resource-arns \
        arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1
 \
        arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890
```

PowerShell

So fügen Sie eine Kapazitätsreservierung zu einer Gruppe hinzu

Verwenden Sie das RGResource Cmdlet Add-.

Im folgenden Beispiel werden der angegebenen Gruppe zwei Kapazitätsreservierungen hinzugefügt.

```
Add-RGResource `
    -Group MyCRGroup `
    -ResourceArn `
        "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234567890abcdef1", `
        "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-
reservation/cr-54321abcdef567890"
```

Entfernen einer Kapazitätsreservierung aus einer Gruppe

Sie können die folgenden Beispiele verwenden, um eine Kapazitätsreservierung aus einer Gruppe zu entfernen.

AWS CLI

So entfernen Sie eine Kapazitätsreservierung aus einer Gruppe

Verwenden Sie den Befehl ungroup-resources.

Im folgenden Beispiel werden zwei Kapazitätsreservierungen aus der angegebenen Gruppe entfernt.

```
aws resource-groups ungroup-resources \
    --group MyCRGroup \
    --resource-arns \
        arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-0e154d26a16094dd
 \
        arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890
```

PowerShell

So entfernen Sie eine Kapazitätsreservierung aus einer Gruppe

Verwenden Sie das RGResource Cmdlet Remove-.

Im folgenden Beispiel werden zwei Kapazitätsreservierungen aus der angegebenen Gruppe entfernt.

```
Remove-RGResource `
    -Group MyCRGroup `
    -ResourceArn `
        "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-
reservation/cr-0e154d26a16094dd", `
        "arn:aws:ec2:sa-east-1:123456789012:capacity-
reservation/cr-54321abcdef567890"
```

Löschen einer Kapazitätsreservierungsgruppe

Sie können die folgenden Beispiele verwenden, um eine Kapazitätsreservierungsgruppe zu löschen.

AWS CLI

So löschen Sie eine Gruppe

Verwenden Sie den Befehl delete-group.

```
aws resource-groups delete-group --group MyCRGroup
```

PowerShell

So löschen Sie eine Gruppe

Verwenden Sie das Cmdlet Remove -. RGGroup

```
Remove-RGGroup -GroupName MyCRGroup
```

Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen erstellen

Sie können Kapazitätsreservierungen in einer Cluster-Platzierungsgruppe erstellen, um EC2 Amazon-Rechenkapazität für Ihre Workloads zu reservieren. Cluster-Placement-Gruppen bieten die Vorteile einer geringen Netzwerklatenz und eines hohen Netzwerkdurchsatzes.

Durch das Erstellen einer Kapazitätsreservierung in einer Cluster-Placement-Gruppe stellen Sie sicher, dass Sie bei Bedarf so lange wie nötig auf Rechenkapazität in Ihren Cluster-Placement-Gruppen zugreifen können. Dies ist ideal zum Reservieren von Kapazitäten für High-Performance-Computing-Workloads (HPC-Workloads), die eine Skalierung erfordern. So skalieren Sie Ihren Cluster nach unten und stellen gleichzeitig sicher, dass die Kapazität für Ihre Verwendung verfügbar bleibt, sodass Sie bei Bedarf wieder nach oben skalieren können.

Themen

- Einschränkungen
- Arbeiten mit Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen

Einschränkungen

Beachten Sie beim Erstellen von Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen Folgendes:

- Befindet sich eine bestehende Kapazitätsreservierung nicht in einer Placement-Gruppe, können Sie die Kapazitätsreservierung nicht ändern, um Kapazität in einer Placement-Gruppe zu reservieren. Um Kapazität in einer Platzierungsgruppe zu reservieren, müssen Sie die Kapazitätsreservierung in der Platzierungsgruppe erstellen.
- Nachdem Sie eine Kapazitätsreservierung in einer Platzierungsgruppe erstellt haben, können Sie diese nicht ändern, um Kapazität außerhalb der Platzierungsgruppe zu reservieren.
- Sie können die reservierte Kapazität in einer Platzierungsgruppe erhöhen, indem Sie eine vorhandene Kapazitätsreservierung in der Platzierungsgruppe bearbeiten oder zusätzliche Kapazitätsreservierungen in der Platzierungsgruppe erstellen. Dadurch steigt jedoch das Risiko eines Fehlers wegen unzureichender Kapazität.
- Sie können keine Kapazitätsreservierungen freigeben, die in einer Cluster-Placement-Gruppe erstellt wurden.
- Sie können Cluster-Placement-Gruppen mit `active` Kapazitätsreservierungen nicht löschen. Sie müssen alle Kapazitätsreservierungen in der Cluster-Placement-Gruppe stornieren, bevor Sie sie löschen können.

Arbeiten mit Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen zu verwenden.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung in einer vorhandenen Cluster-Placement-Gruppe erstellen möchten, überspringen Sie Schritt 1. Geben Sie dann für die Schritte 2 und 3 den ARN der vorhandenen Cluster-Placement-Gruppe an.

Aufgaben

- Schritt 1: (Bedingt) Erstellen einer Cluster-Placement-Gruppe zur Verwendung mit einer Kapazitätsreservierung
- Schritt 2: Erstellen einer Kapazitätsreservierung in einer Cluster-Placement-Gruppe
- Schritt 3: Starten von Instances in einer Cluster-Placement-Gruppe

Schritt 1: (Bedingt) Erstellen einer Cluster-Placement-Gruppe zur Verwendung mit einer Kapazitätsreservierung

Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie eine neue Cluster-Placement-Gruppe erstellen müssen. Um eine vorhandene Cluster-Placement-Gruppe zu verwenden, überspringen Sie diesen Schritt und verwenden Sie dann für die Schritte 2 und 3 den ARN dieser Cluster-Placement-Gruppe.

Console

Eine Cluster-Placement-Gruppe erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Placement Groups (Placement-Gruppen) und Create Placement Group (Placement-Gruppe erstellen) aus.
3. Geben Sie unter Name einen beschreibenden Namen für die Platzierungsgruppe an.
4. Legen Sie für die Platzierungsstrategie Cluster fest.
5. Wählen Sie Create group (Gruppe erstellen) aus.
6. Notieren Sie sich in der Tabelle Placement-Gruppen in der Spalte Gruppen-ARN den ARN der Cluster-Placement-Gruppe, die Sie erstellt haben. Sie benötigen die Notiz für den nächsten Schritt.

AWS CLI

Eine Cluster-Placement-Gruppe erstellen

Verwenden Sie den create-placement-group-Befehl.

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name MyPG \
    --strategy cluster
```

Notieren Sie sich den in der Ausgabe zurückgegebenen Platzierungsgruppen-ARN, da Sie ihn für den nächsten Schritt benötigen.

PowerShell

Eine Cluster-Placement-Gruppe erstellen

Verwenden Sie das New-EC2PlacementGroupCmdlet.

```
New-EC2PlacementGroup `
    -GroupName my-placement-group `
    -Strategy "cluster"
```

Notieren Sie sich den in der Ausgabe zurückgegebenen Platzierungsgruppen-ARN, da Sie ihn für den nächsten Schritt benötigen.

Schritt 2: Erstellen einer Kapazitätsreservierung in einer Cluster-Placement-Gruppe

Eine Kapazitätsreservierung in einer Cluster-Placement-Gruppe erstellen Sie auf die gleiche Weise wie eine Kapazitätsreservierung. Sie müssen jedoch auch den ARN der Cluster-Placement-Gruppe angeben, in der die Kapazitätsreservierung erstellt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kapazitätsreservierung.

Überlegungen

- Die angegebene Cluster-Placement-Gruppe muss sich im Zustand `available` befinden. Wenn sich die Cluster-Placement-Gruppe im Zustand `pending`, `deleting` oder `deleted` befindet, schlägt die Anforderung fehl.
- Die Kapazitätsreservierung und die Cluster-Placement-Gruppe müssen sich in derselben Availability Zone befinden. Wenn bei der Anforderung zum Erstellen der Kapazitätsreservierung eine Availability Zone angegeben wird, die sich von der der Cluster-Placement-Gruppe unterscheidet, schlägt die Anforderung fehl.
- Sie können Kapazitätsreservierungen nur für Instance-Typen erstellen, die von Cluster-Placement-Gruppen unterstützt werden. Wenn Sie einen nicht unterstützten Instance-Typ angeben, schlägt die Anforderung fehl.
- Wenn Sie eine `open` Kapazitätsreservierung in einer Cluster-Placement-Gruppe erstellen und ausgeführte Instances mit übereinstimmenden Attributen (ARN der Platzierungsgruppe, Instance-Typ, Availability Zone, Plattform und Tenancy) vorhanden sind, werden diese Instances automatisch in der Kapazitätsreservierung ausgeführt.
- Ihre Anforderung, eine Kapazitätsreservierung zu erstellen, kann bei Eintreten einer der folgenden Bedingungen fehlschlagen:
  - Amazon EC2 verfügt nicht über ausreichende Kapazitäten, um die Anfrage zu bearbeiten. Versuchen Sie es entweder zu einem späteren Zeitpunkt erneut oder probieren Sie es erneut mit einer anderen Availability Zone oder einer kleineren Kapazität. Wenn Ihr Workload in Hinsicht

auf Instance-Typen und -Größen flexibel ist, versuchen Sie es mit verschiedenen Instance-Attributen.

- Die angeforderte Menge überschreitet Ihr On-Demand-Instance-Limit für die ausgewählte Instance-Familie. Erhöhen Sie Ihr On-Demand-Instance-Limit für die Instance-Familie und versuchen Sie es erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für On-Demand-Instances.

Console

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Kapazitätsreservierungen (Kapazitätsreservierungen) und dann Create Kapazitätsreservierung (Kapazitätsreservierung erstellen) aus.
3. Konfigurieren Sie auf der Seite Erstellen einer Kapazitätsreservierung den Instance-Typ, die Plattform, die Availability Zone, die Tenancy, die Menge und das Enddatum nach Bedarf.
4. Geben Sie für Placement-Gruppe den ARN der Cluster-Placement-Gruppe an, in der die Kapazitätsreservierung erstellt werden soll.
5. Wählen Sie Erstellen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kapazitätsreservierung.

AWS CLI

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

Verwenden Sie den create-capacity-reservation-Befehl. Geben Sie für `--placement-group-arn` den ARN der Cluster-Placement-Gruppe an, in der die Kapazitätsreservierung erstellt werden soll.

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --instance-type instance_type \
    --instance-platform platform \
    --availability-zone-id az_id \
    --instance-count quantity \
    --placement-group-arn "placement_group_arn"
```

PowerShell

Um eine Kapazitätsreservierung zu erstellen

Verwenden Sie das Add-EC2CapacityReservationCmdlet. Geben Sie für `-PlacementGroupArn` den ARN der Cluster-Placement-Gruppe an, in der die Kapazitätsreservierung erstellt werden soll.

```
Add-EC2CapacityReservation `
    -InstanceType instance_type `
    -InstancePlatform platform `
    -AvailabilityZoneId az_id `
    -InstanceCount quantity `
    -PlacementGroupArn "placement_group_arn"
```

Schritt 3: Starten von Instances in einer Cluster-Placement-Gruppe

Sie starten eine Instance in der Kapazitätsreservierung einer Cluster-Placement-Gruppe auf die gleiche Weise, wie Sie eine Instance in eine Kapazitätsreservierung starten. Sie müssen jedoch auch den ARN der Cluster-Placement-Gruppe angeben, in der die Instance gestartet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kapazitätsreservierung.

Überlegungen

- Wenn die Kapazitätsreservierung `open` ist, müssen Sie die Kapazitätsreservierung in der Instance-Startanforderung nicht angeben. Wenn Attribute der Instance (ARN der Platzierungsgruppe, Instance-Typ, Availability Zone, Plattform und Tenancy) mit einer Kapazitätsreservierung in der angegebenen Platzierungsgruppe übereinstimmen, wird diese Instance automatisch in der Kapazitätsreservierung ausgeführt.
- Wenn von der Kapazitätsreservierung nur gezielte Instance-Starts akzeptiert werden, müssen Sie bei der Anforderung zusätzlich zur Cluster-Placement-Gruppe die Ziel-Kapazitätsreservierung angeben.
- Wenn sich die Kapazitätsreservierung in einer Kapazitätsreservierungsgruppe befindet, müssen Sie bei der Anforderung zusätzlich zur Cluster-Placement-Gruppe die Ziel-Kapazitätsreservierungsgruppe angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsreservierungs-Gruppen.

Weitere Informationen finden Sie unter Starten von Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung.

Console

Um Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung zu starten

1. Folgen Sie den Anweisungen zum Starten einer Instance, aber starten Sie die Instance erst, nachdem Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben, um die Einstellungen für die Platzierungsgruppe und Kapazitätsreservierung anzugeben.
2. Erweitern Sie Erweiterte Einstellungen und tun Sie Folgendes:

   a. Wählen Sie unter Platzierungsgruppe die Cluster-Placement-Gruppe aus, in der die Instance gestartet werden soll.

   b. Wählen Sie für Capacity Reservation (Kapazitätsreservierung) je nach Konfiguration der Kapazitätsreservierung eine der folgenden Optionen aus:

      - Offen – Um die Instances in eine beliebige `open` Kapazitätsreservierung in der Cluster-Placement-Gruppe zu starten, die übereinstimmende Attribute und ausreichend Kapazität hat.
      - Ziel nach ID – Um die Instances in einer Kapazitätsreservierung zu starten, die nur gezielte Instance-Starts zulässt.
      - Ziel nach Gruppe – Um die Instances in eine beliebige Kapazitätsreservierung mit übereinstimmenden Attributen und verfügbarer Kapazität in der ausgewählten Gruppe für Kapazitätsreservierung zu starten.
3. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

AWS CLI

Um Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung zu starten

Verwenden Sie den Befehl run-instances. Wenn Sie eine bestimmte Kapazitätsreservierung oder eine Kapazitätsreservierungsgruppe anvisieren müssen, geben Sie den Parameter `--capacity-reservation-specification` an. Geben Sie für `--placement` den Parameter `GroupName` und dann dann den Namen der Platzierungsgruppe an, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
```

```
    --count quantity \
    --instance-type instance_type \
    --key-name key_pair_name \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --capacity-reservation-specification
 CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=capacity_reservation_id} \
    --placement "GroupName=cluster_placement_group_name"
```

PowerShell

Um Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung zu starten

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet. Geben Sie für `-Placement` den Parameter `GroupName` und dann dann den Namen der Platzierungsgruppe an, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType instance_type `
    -KeyName key_pair_name `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -CapacityReservationTarget_CapacityReservationId capacity_reservation_id `
    -Placement_GroupName cluster_placement_group_name
```

Kapazitätsreservierungen in Local Zones

Eine lokale Zone ist eine Erweiterung einer AWS Region, die sich geografisch in der Nähe Ihrer Benutzer befindet. Ressourcen, die in einer Local Zone erstellt wurden, können von lokalen Benutzern mit sehr latenzarmen Verbindungen genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Local Zones.

Sie können eine VPC von ihrer übergeordneten AWS Region in eine lokale Zone erweitern, indem Sie in dieser lokalen Zone ein neues Subnetz erstellen. Wenn Sie ein Subnetz in einer Local Zone erstellen, wird Ihre VPC auf diese Local Zone erweitert. Das Subnetz in der Local Zone funktioniert genauso wie andere Subnetze in Ihrer VPC.

Mithilfe von Local Zones können Sie Kapazitätsreservierungen an mehreren Speicherorten platzieren, die näher an Ihren Benutzern liegen. Sie erstellen und verwenden Kapazitätsreservierungen in Local Zones auf die gleiche Weise, wie Sie Kapazitätsreservierungen in regulären Availability Zones erstellen und verwenden. Es gelten dieselben Features und dasselbe Verhalten der Instance-

Übereinstimmung. Weitere Informationen zu den Preismodellen, die in Local Zones unterstützt werden, finden Sie unter AWS Local Zones FAQs.

Überlegungen

Sie können in einer Local Zone keine Kapazitätsreservierung-Gruppen verwenden.

Verwenden einer Kapazitätsreservierung in einer Local Zone

1. Aktivieren Sie die lokale Zone für die Verwendung in Ihrem AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit AWS Local Zones im AWS Local Zones User Guide.
2. Erstellen Sie eine Kapazitätsreservierung in der Local Zone. Wählen Sie für Availability Zone die Local Zone aus. Die Local Zone wird durch einen AWS -Regionscode dargestellt, gefolgt von einer ID, die den Standort angibt, z. B. `us-west-2-lax-1a`. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kapazitätsreservierung.
3. Erstellen Sie ein Subnetz in der Local Zone. Wählen Sie für Availability Zone die Local Zone aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Subnetzes in Ihrer VPC im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
4. Starten Sie eine Instance. Wählen Sie als Subnetz das Subnetz in der Local Zone (z. B. `subnet-123abc | us-west-2-lax-1a`) aus und wählen Sie bei Kapazitätsreservierung die Spezifikation (entweder `open` oder finden Sie sie nach ID), die für die Kapazitätsreservierung erforderlich ist, die Sie in der Local Zone erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Starten von Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung.

Kapazitätsreservierungen in Wavelength-Zonen

Mit AWS Wavelength können Entwickler Anwendungen mit ultra-niedriger Latenz für Mobilgeräte und Endbenutzer erstellen. Wavelength stellt standardmäßige AWS -Datenverarbeitungs- und -Speicherservices am Edge der 5G-Netze von Telekommunikationsanbietern bereit. Sie können eine Amazon Virtual Private Cloud (VPC) auf eine oder mehrere Wavelength-Zonen erweitern. Sie können dann AWS Ressourcen wie EC2 Amazon-Instances verwenden, um Anwendungen auszuführen, die eine extrem niedrige Latenz und eine Verbindung zu AWS Diensten in der Region erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Wavelength Zonen.

Wenn Sie On-Demand Kapazitätsreservierungen erstellen, können Sie die Wavelength-Zone auswählen und Instances Kapazitätsreservierung in einer Wavelength-Zone starten, indem Sie das mit der Wavelength-Zone verknüpfte Subnetz angeben. Eine Wellenlängenzone wird durch

einen AWS Regionalcode dargestellt, gefolgt von einer Kennung, die beispielsweise den Standort angibtus-east-1-wl1-bos-wlz-1.

Wavelength Zones sind nicht in jeder Region verfügbar. Weitere Informationen zu den Regionen, die Wavelength Zones unterstützen, finden Sie unter Verfügbare Wavelength Zones im AWS Wavelength Developerhandbuch.

Überlegungen

Sie können in einer Wavelength-Zone keine Kapazitätsreservierung-Gruppen verwenden.

Verwenden einer Kapazitätsreservierung in einer Wavelength-Zone

1. Aktivieren Sie die Wellenlängenzone für die Verwendung in Ihrem AWS Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit AWS Wavelength im AWS Wavelength - Entwicklerhandbuch.
2. Erstellen Sie eine Kapazitätsreservierung in der Wavelength-Zone. Wählen Sie für Availability Zone die Wavelength aus. Die Wavelength wird durch einen AWS -Regionscode dargestellt, gefolgt von einer ID, die den Standort angibt, z. B. `us-east-1-wl1-bos-wlz-1`. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kapazitätsreservierung.
3. Erstellen Sie ein Subnetz in der Wavelength-Zone. Wählen Sie für Availability Zone die Zone Wavelength aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Subnetzes in Ihrer VPC im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
4. Starten Sie eine Instance. Wählen Sie als Subnetz das Subnetz in der Zone Wavelength (z. B. `subnet-123abc | us-east-1-wl1-bos-wlz-1`) aus und wählen Sie bei Kapazitätsreservierung die Spezifikation (entweder `open` oder finden Sie sie nach ID), die für die Kapazitätsreservierung erforderlich ist, die Sie in der Wavelength erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Starten von Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung.

Kapazitätsreservierungen am AWS Outposts

AWS Outposts ist ein vollständig verwalteter Service, der AWS Infrastruktur APIs, Dienste und Tools auf Kundenstandorte ausdehnt. Durch den lokalen Zugriff auf die AWS verwaltete Infrastruktur AWS Outposts können Kunden Anwendungen vor Ort mit denselben Programmierschnittstellen wie in AWS Regionen erstellen und ausführen und gleichzeitig lokale Rechen- und Speicherressourcen für geringere Latenz und lokale Datenverarbeitungsanforderungen nutzen.

Ein Outpost ist ein Pool von AWS Rechen- und Speicherkapazitäten, der am Standort eines Kunden bereitgestellt wird. AWS betreibt, überwacht und verwaltet diese Kapazität als Teil einer AWS Region.

Sie können Kapazitätsreservierungen auf Outposts erstellen, die Sie in Ihrem Konto erstellt haben. Auf diese Weise können Sie Rechenkapazität auf einem Outpost an Ihrem Standort reservieren. Sie erstellen und verwenden Kapazitätsreservierungen in Outposts auf die gleiche Weise, wie Sie Kapazitätsreservierungen in regulären Availability Zones erstellen und verwenden. Es gelten dieselben Features und dasselbe Verhalten der Instance-Übereinstimmung.

Sie können Kapazitätsreservierungen auf Outposts auch mit anderen AWS Konten innerhalb Ihrer Organisation teilen, indem AWS Resource Access Manager Sie. Weitere Informationen zum Freigeben von Kapazitätsreservierungen finden Sie unter Freigegebene Kapazitätsreservierungen.

Voraussetzung

Sie müssen einen Outpost an Ihrem Standort installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Outpost erstellen und die Kapazität dafür bestellen im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.

Überlegungen

- Sie können auf einem Outpost keine Kapazitätsreservierung-Gruppen verwenden.

Verwenden einer Kapazitätsreservierung auf einem Outpost

1. Erstellen Sie ein Subnetz auf dem Outpost. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Subnetzes im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.
2. Erstellen Sie eine Kapazitätsreservierung auf dem Outpost.
   a. Öffnen Sie die AWS Outposts Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/outposts/
   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Outposts aus und klicken Sie danach auf Aktionen, Kapazitätsreservierung erstellen.
   c. Konfigurieren Sie die Kapazitätsreservierung nach Bedarf und wählen Sie Create (Erstellen) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kapazitätsreservierung.

> **Note**
>
> In der Dropdown-Liste Instance-Typ werden nur Instance-Typen aufgeführt, die vom ausgewählten Outpost unterstützt werden. In der Dropdown-Liste Availability Zone

wird nur die Availability Zone aufgeführt, die dem ausgewählten Outpost zugeordnet ist.

3. Starten einer Instance in einer Kapazitätsreservierung. Wählen Sie für Subnetz das Subnetz aus, das Sie in Schritt 1 erstellt haben, und für Kapazitätsreservierung wählen Sie die Kapazitätsreservierung aus, die Sie in Schritt 2 erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Launch an Instance on your Outpost (Starten einer Instance auf Ihrem Outpost) im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.

Freigegebene Kapazitätsreservierungen

Die gemeinsame Nutzung von Kapazitätsreservierungen ermöglicht es Besitzern von Kapazitätsreservierungen, ihre reservierte Kapazität mit anderen AWS Konten oder innerhalb einer AWS Organisation zu teilen. Auf diese Weise können Sie Kapazitätsreservierungen zentral erstellen und verwalten und die reservierte Kapazität auf mehrere AWS Konten oder innerhalb Ihrer AWS Organisation verteilen.

Bei diesem Modell teilt sich das AWS Konto, dem die Kapazitätsreservierung gehört (Eigentümer), diese mit anderen AWS Konten (Verbrauchern). Konsumenten können beim Starten von Instances in den für sie freigegebenen Kapazitätsreservierungen so vorgehen, wie sie dies beim Starten von Instances in Kapazitätsreservierungen tun würden, die zu ihrem Konto gehören. Der Kapazitätsreservierung-Besitzer ist für die Verwaltung der Kapazitätsreservierung und der Instances, die von ihm darin gestartet werden, verantwortlich. Besitzer sind nicht dazu befugt Instances, die Konsumenten in den von ihnen freigegebenen Kapazitätsreservierungen starten, zu ändern. Konsumenten sind für die Verwaltung der Instances verantwortlich, die sie in den für sie freigegebenen Kapazitätsreservierungen starten. Konsumenten können keine Instances anzeigen oder ändern, die sich im Besitz anderer Konsumenten oder des Besitzers der Kapazitätsreservierung befinden.

Ein Kapazitätsreservierung-Besitzer kann eine Kapazitätsreservierung freigeben für:

- Bestimmte AWS Konten innerhalb oder außerhalb der AWS Organisation
- Eine Organisationseinheit innerhalb ihrer AWS Organisation
- Es ist die gesamte AWS Organisation

Voraussetzungen für die Freigabe von Kapazitätsreservierungen

- Um eine Kapazitätsreservierung teilen zu können, müssen Sie sie in Ihrem AWS Konto besitzen. Sie können keine Kapazitätsreservierung freigeben, die für Sie freigegeben wurde.
- Sie können Kapazitätsreservierungen ausschließlich für freigegebene Tenancy-Instances freigeben. Sie können Kapazitätsreservierungen nicht für Dedicated Tenancy-Instances freigeben.
- Die gemeinsame Nutzung von Kapazitätsreservierungen ist nicht für neue AWS Konten oder AWS Konten mit begrenzter Abrechnungshistorie verfügbar.
- Um eine Kapazitätsreservierung mit Ihrer AWS Organisation oder einer Organisationseinheit in Ihrer AWS Organisation zu teilen, müssen Sie die gemeinsame Nutzung mit aktivieren AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter Freigabe für AWS Organizations aktivieren im AWS RAM -Benutzerhandbuch.

Zugehörige Services

Die gemeinsame Nutzung von Kapazitätsreservierungen ist in AWS Resource Access Manager (AWS RAM) integriert. AWS RAM ist ein Dienst, mit dem Sie Ihre AWS Ressourcen mit einem beliebigen AWS Konto oder über dieses teilen können AWS Organizations. Mit AWS RAM geben Sie Ressourcen in Ihrem Besitz frei, indem Sie eine Ressourcenfreigabe erstellen. Eine Ressourcenfreigabe legt die freizugebenden Ressourcen und die Konsumenten fest, für die sie freigegeben werden sollen. Bei Verbrauchern kann es sich um einzelne AWS Konten, Organisationseinheiten oder eine gesamte Organisation handeln AWS Organizations.

Weitere Informationen zu AWS RAM finden Sie im AWS RAM Benutzerhandbuch.

Freigeben in mehreren Availability Zones

Um sicherzustellen, dass Ressourcen auf die Availability Zones einer Region verteilt sind, ordnen wir Availability Zones einzeln Namen für jedes Konto zu. Dies könnte zu in mehreren Konten unterschiedlich benannten Availability Zones führen. Beispielsweise hat die Availability Zone `us-east-1a` für Ihr AWS Konto möglicherweise nicht denselben Standort wie `us-east-1a` für ein anderes AWS Konto.

Um den Ort Ihrer Kapazitätsreservierungen relativ zu Ihren Konten zu bestimmen, verwenden Sie die Availability Zone-ID (AZ-ID). Die AZ-ID ist eine eindeutige und konsistente Kennung für eine Availability Zone für alle AWS Konten. Dies `use1-az1` ist beispielsweise eine AZ-ID für die `us-east-1` Region und es handelt sich in jedem AWS Konto um denselben Standort.

Um die AZ IDs für die Availability Zones in Ihrem Konto anzuzeigen

1. Öffnen Sie die AWS RAM Konsole zu https://console.aws.amazon.com/ram/Hause.
2. Die AZ IDs für die aktuelle Region werden im Bereich „Ihre AZ-ID“ auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Freigeben einer Kapazitätsreservierung

Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung, die Sie besitzen, mit anderen teilen AWS-Konten, ermöglichen Sie ihnen, Instances in Ihrer reservierten Kapazität zu starten. Berücksichtigen Sie bei der Freigabe einer offenen Kapazitätsreservierung Folgendes, da dies zu einer unvorhergesehenen Nutzung der Kapazitätsreservierung führen könnte:

- Konsumenten mit ausgeführten Ressourcen, die den Attributen der Kapazitätsreservierung entsprechen, für die der Parameter `CapacityReservationPreference` auf `open` eingestellt ist und die noch nicht in reservierter Kapazität ausgeführt werden, verwenden automatisch die freigegebene Kapazitätsreservierung.
- Wenn Konsumenten Instances starten, die übereinstimmende Attribute (Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy) besitzen und für die der Parameter `CapacityReservationPreference` auf `open` eingestellt ist, werden diese automatisch in der freigegebenen Kapazitätsreservierung gestartet.

Um eine Kapazitätsreservierung freigeben zu können, müssen Sie sie einer Ressourcenfreigabe hinzufügen. Eine Ressourcenfreigabe ist eine AWS RAM Ressource, mit der Sie Ihre Ressourcen für mehrere AWS Konten gemeinsam nutzen können. Eine Ressourcenfreigabe gibt die freizugebenden Ressourcen und die Konsumenten an, für die sie freigegeben werden. Wenn Sie eine Kapazitätsreservierung über die EC2 Amazon-Konsole teilen, fügen Sie sie einer vorhandenen Ressourcenfreigabe hinzu. Um die Kapazitätsreservierung einer neuen Ressourcenfreigabe hinzufügen zu können, müssen Sie die Ressourcenfreigabe mithilfe der AWS RAM -Konsole erstellen.

Wenn Sie Teil einer Organisation sind AWS Organizations und die gemeinsame Nutzung innerhalb Ihrer Organisation aktiviert ist, erhalten Verbraucher in Ihrer Organisation Zugriff auf die gemeinsame Kapazitätsreservierung, sofern die Voraussetzungen für die gemeinsame Nutzung erfüllt sind. Wenn die Kapazitätsreservierung für externe Konten freigegeben ist, erhalten Konsumenten eine Einladung zur Teilnahme an der Ressourcenfreigabe und nach Annahme der Einladung wird ihnen Zugriff auf die freigegebene Kapazitätsreservierung gewährt.

> **Important**
>
> Bevor Sie Instances für eine Kapazitätsreservierung starten, die mit Ihnen geteilt wird, überprüfen Sie, ob Sie Zugriff auf die gemeinsam genutzte Kapazitätsreservierung haben, indem Sie sie in der Konsole anzeigen oder sie mit dem describe-capacity-reservations AWS CLI Befehl beschreiben. Wenn Sie die gemeinsame Kapazitätsreservierung in der Konsole anzeigen oder sie mithilfe von beschreiben können AWS CLI, steht sie Ihnen zur Verfügung und Sie können Instances darin starten. Wenn Sie versuchen, Instances in die Kapazitätsreservierung zu starten, und diese aufgrund eines Freigabefehlers nicht zugänglich ist, werden die Instances in On-Demand-Kapazität gestartet.

Console

Um eine Kapazitätsreservierung, die Sie besitzen, über die EC2 Amazon-Konsole zu teilen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Wählen Sie die Kapazitätsreservierung aus, die freigegeben werden soll, und wählen Sie Actions (Aktionen), Share reservation (Reservierung freigeben).
4. Wählen Sie die Ressourcenfreigabe aus, der die Kapazitätsreservierunghinzugefügt werden soll, und wählen Sie Share Kapazitätsreservierung (Kapazitätsreservierung freigeben).

   Es kann einige Minuten dauern, bis Konsumenten Zugriff auf die freigegebene Kapazitätsreservierung gewährt wird.

Um eine Kapazitätsreservierung, die Sie besitzen, über die AWS RAM Konsole zu teilen

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Ressourcenfreigabe im AWS RAM Benutzerhandbuch.

AWS CLI

So teilen Sie eine Kapazitätsreservierung, die Sie besitzen

Verwenden Sie den create-resource-share-Befehl.

```
aws ram create-resource-share \
```

```
    --name my-resource-share \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE
```

PowerShell

Um eine Kapazitätsreservierung, die Ihnen gehört, zu teilen

Verwenden Sie das Cmdlet New- RAMResource Share.

```
New-RAMResourceShare `
    -Name my-resource-share `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE"
```

Beenden der Freigabe einer Kapazitätsreservierung

Der Kapazitätsreservierung-Besitzer kann die gemeinsame Nutzung einer Kapazitätsreservierung jederzeit beenden. Die folgenden Regeln gelten:

- Instances von Verbrauchern, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die gemeinsame Nutzung unterbrochen wurde, in der gemeinsam genutzten Kapazität liefen, werden außerhalb der reservierten Kapazität weiterhin normal ausgeführt, und die Kapazität wird vorbehaltlich der Kapazitätsverfügbarkeit von Amazon wieder auf die EC2 Kapazitätsreservierung zurückgesetzt.
- Konsumenten, für die die Kapazitätsreservierung freigegeben wurde, können keine neuen Instances mehr in der reservierten Kapazität starten.

Um die Freigabe einer Kapazitätsreservierung in Ihrem Besitz zu beenden, müssen Sie diese aus der Ressourcenfreigabe entfernen.

Console

So beenden Sie das Teilen einer Kapazitätsreservierung, die Sie besitzen, über die EC2 Amazon-Konsole

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Wählen Sie die Kapazitätsreservierung aus und klicken Sie auf die Registerkarte Freigabe.

4. Auf der Registerkarte Sharing (Freigabe) werden die Ressorcenfreigaben aufgelistet, zu denen die Kapazitätsreservierung hinzugefügt wurde. Wählen Sie die Ressourcenfreigabe aus, aus der die Kapazitätsreservierung entfernt werden soll, und wählen Sie Remove from resource share (Aus Ressourcenfreigabe entfernen).

Freigabe einer Kapazitätsreservierung in Ihrem Besitz über die AWS RAM -Konsole beenden

Siehe Aktualisieren einer Ressourcenfreigabe im AWS RAM -Benutzerhandbuch.

AWS CLI

Um das Teilen einer Kapazitätsreservierung zu beenden, die Ihnen gehört

Verwenden Sie den disassociate-resource-share-Befehl.

```
aws ram disassociate-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE \
 --resource-arns arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE
```

PowerShell

Um das Teilen einer Kapazitätsreservierung, die dir gehört, zu beenden

Verwenden Sie das Cmdlet Disconnect- RAMResource Share.

```
Disconnect-RAMResourceShare `
    -ResourceShareArn "arn:aws:ram:us-east-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE" `
    -ResourceArn "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:capacity-reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE"
```

Fakturierungszuweisung für gemeinsame EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungen

Wenn eine Kapazitätsreservierung freigegeben wird, werden dem Eigentümer standardmäßig die Instances, die er in der Kapazitätsreservierung ausführt, und alle verfügbaren Kapazitäten, auch ungenutzte Kapazität genannt, in der Kapazitätsreservierung in Rechnung gestellt. Verbrauchern werden dagegen nur die Instances in Rechnung gestellt, die sie im Rahmen der gemeinsamen Kapazitätsreservierung ausführen.

Bei Bedarf kann der Eigentümer der Kapazitätsreservierung die Abrechnung aller verfügbaren Kapazitäten in der Kapazitätsreservierung jedem der Konten zuweisen, für die die Kapazitätsreservierung freigegeben wird. Nachdem die Abrechnung einem anderen Konto zugewiesen wurde, wird dieses Konto zum Abrechnungsinhaber aller verfügbaren Kapazitäten in der Kapazitätsreservierung. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Gebühren für verfügbare Kapazität in der Kapazitätsreservierung dem zugewiesenen Konto und nicht dem Konto des Eigentümers in Rechnung gestellt. Dem Eigentümer der Kapazitätsreservierung und der Konten, für die die Kapazitätsreservierung freigegeben wird, werden weiterhin die Instances in Rechnung gestellt, die sie in der Kapazitätsreservierung ausführen.

> **Important**
>
> Der Kapazitätsreservierung-Besitzer bleibt der Ressourcenbesitzer und bleibt für die Verwaltung der Kapazitätsreservierung verantwortlich. Das Konto, dem die Fakturierung zugewiesen wurde, erhält keine zusätzlichen Rechte. Es kann die Kapazitätsreservierung in keiner Weise stornieren, ändern oder teilen.

Themen

- Funktionsweise
- Überlegungen
- Weisen Sie die Abrechnung einer gemeinsamen EC2 Kapazitätsreservierung einem anderen Konto zu
- Anfragen zur Fakturierungszuweisung für gemeinsam genutzte EC2 Kapazitätsreservierungen anzeigen
- Die Abrechnung einer gemeinsamen EC2 Kapazitätsreservierung akzeptieren oder ablehnen
- Stornieren oder widerrufen Sie Anfragen zur Rechnungszuweisung für gemeinsame Kapazitätsreservierungen EC2
- Anfragen für die Fakturierung von freigegebenen Kapazitätsreservierungen überwachen

Funktionsweise

Nur der Eigentümer der Kapazitätsreservierung kann die Fakturierung einer freigegebenen Kapazitätsreservierung einem anderen Konto zuweisen. Die Abrechnung kann nur einem Konto zugewiesen werden, mit dem die Kapazitätsreservierung gemeinsam genutzt wird und das unter

demselben AWS Organizations Zahlerkonto wie der Eigentümer der Kapazitätsreservierung zusammengefasst ist.

Um die Abrechnung der verfügbaren Kapazität einer Kapazitätsreservierung einem anderen Konto zuzuweisen, muss der Eigentümer der Kapazitätsreservierung eine Anfrage an das erforderliche Konto stellen. Das angegebene Konto erhält die Anfrage und muss sie innerhalb von 12 Stunden entweder annehmen oder ablehnen.

- Wenn sie zustimmen, werden sie der Rechnungsinhaber aller verfügbaren Kapazitäten, auch ungenutzte Kapazität genannt, in der Kapazitätsreservierung. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Gebühren für verfügbare Kapazität in der Kapazitätsreservierung dem zugewiesenen Konto und nicht dem Konto des Eigentümers in Rechnung gestellt. Nach der Annahme kann nur der Eigentümer der Kapazitätsreservierung die Abrechnung über das zugewiesene Konto widerrufen.
- Im Falle einer Ablehnung bleibt der Eigentümer der Kapazitätsreservierung weiterhin der Abrechnungsinhaber der verfügbaren Kapazität in der Kapazitätsreservierung. Die Gebühren für jede verfügbare Kapazität in der Kapazitätsreservierung werden weiterhin dem Konto des Eigentümers in Rechnung gestellt.
- Wenn sie die Anfrage nicht innerhalb von 12 Stunden annehmen oder ablehnen, verfällt sie und die Gebühren für jede verfügbare Kapazität in der Kapazitätsreservierung werden weiterhin dem Konto des Eigentümers in Rechnung gestellt.

Für den Zeitraum, in dem die Abrechnung einem anderen Konto zugeordnet ist, erscheinen die `Reservation`- und `UnusedBox`-Einzelposten im Kosten- und Nutzungsbericht (CUR) des zugeordneten Kontos anstelle des CUR des Eigentümers.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Einzelposten in der CUR für Eigentümer- und Verbraucherkonten für Kapazitätsreservierungen erscheinen, bevor die Abrechnung einem anderen Konto zugewiesen wird.

Account	CUR-Einzelposten, bevor die Fakturierung zugewiesen wird
Kapazitätsreservierungs-Eigentümer	• `Reservation` • `BoxUsage *` • `UnusedBox`

Account	CUR-Einzelposten, bevor die Fakturierung zugewiesen wird
Verbraucherkonten, mit denen die Kapazitätsreservierung geteilt wird	• `BoxUsage` *

Die folgende Tabelle zeigt, welche Einzelposten in der CUR für Eigentümer- und Verbraucherkonten für Kapazitätsreservierungen erscheinen, nachdem die Abrechnung einem anderen Konto zugewiesen wird.

Account	CUR-Einzelposten, nachdem die Fakturierung zugewiesen wird
Kapazitätsreservierungs-Eigentümer	• `BoxUsage` *
Verbraucherkonto, dem die Abrechnung zugewiesen ist	• `Reservation` • `BoxUsage` * • `UnusedBox`
Andere Verbraucherkonten, mit denen die Kapazität sreservierung geteilt wird	• `BoxUsage` *

Note

- * Der `BoxUsage`-Einzelposten wird nur dann in der CUR eines Accounts angezeigt, wenn es in der Kapazitätsreservierung laufende Instances gibt. Weitere Informationen zu den CUR-Einzelposten finden Sie unter Kapazitätsreservierungen überwachen.

- Verwenden Sie den Kapazitätsreservierungs-ARN in der CUR, um zu ermitteln, wem die Kapazitätsreservierung gehört. Wenn der ARN Ihre AWS Konto-ID enthält, sind Sie der Eigentümer der Kapazitätsreservierung. Andernfalls gehört die Kapazitätsreservierung einem anderen Konto, aber die Abrechnung wird Ihnen zugewiesen.
- Tags zur Kostenzuweisung, die der Eigentümer der Kapazitätsreservierung zugewiesen hat, werden nicht in der CUR des Verbraucherkontos angezeigt. Tags für die Kostenzuweisung werden nur in der CUR des Besitzers der Kapazitätsreservierung angezeigt.

Überlegungen

Beachten Sie beim Zuweisen der Fakturierung einer freigegebenen Kapazitätsreservierung Folgendes:

- Sie können keine teilweisen oder geteilten Abrechnungszuweisungen vornehmen. Die Abrechnung der gesamten verfügbaren Kapazität einer Kapazitätsreservierung kann jeweils einem Konto zugewiesen werden.
- Die verfügbare Kapazität einer Kapazitätsreservierung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Dies wirkt sich auf die Abrechnung für das zugewiesene Konto aus. Beispielsweise kann sich die verfügbare Kapazität erhöhen, wenn der Eigentümer der Kapazitätsreservierung die Größe der Kapazitätsreservierung erhöht oder wenn andere Benutzerkonten ihre Instances, die im Rahmen der Kapazitätsreservierung laufen, anhalten oder beenden.
- Die Abrechnung kann nur einem Verbraucherkonto zugewiesen werden, das unter demselben AWS Organizations Zahlerkonto konsolidiert ist. Die Fakturierung wird dem Kundenkonto automatisch entzogen, wenn der Kunde die Organisation verlässt oder wenn die Kapazitätsreservierung nicht mehr für ihn freigegeben wird.
- Nur der Inhaber der Kapazitätsreservierung kann eine ausstehende Anfrage zur Rechnungszuweisung stornieren und die Abrechnung für ein zugewiesenes Konto widerrufen, nachdem die Anfrage akzeptiert wurde.

Weisen Sie die Abrechnung einer gemeinsamen EC2 Kapazitätsreservierung einem anderen Konto zu

Um die Fakturierung der verfügbaren Kapazität einer Kapazitätsreservierung einem anderen Konto zuzuweisen, muss der Eigentümer der Kapazitätsreservierung eine Anfrage an das erforderliche Konto stellen. In der EC2 Amazon-Konsole wird diese Anfrage als Übertragungsanfrage bezeichnet.

Ein Kapazitätsreservierungsinhaber kann die Abrechnung der verfügbaren Kapazität der Kapazitätsreservierung nur dann einem Konto zuordnen, wenn:

- Die Kapazitätsreservierung wurde bereits für dieses Konto freigegeben.
- Das Konto wird unter demselben AWS Organizations Zahlerkonto konsolidiert wie der Inhaber der Kapazitätsreservierung.

Die Abrechnung dem angegebenen Konto erst zugewiesen wird, wenn die Anfrage akzeptiert wurde.

Wenn ein Inhaber einer Kapazitätsreservierung eine Anfrage einleitet, wird ein EventBridge Amazon-Event an das angeforderte Konto gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter Anfragen für die Fakturierung von freigegebenen Kapazitätsreservierungen überwachen.

Console

So weisen Sie die Abrechnung einer freigegebenen Kapazitätsreservierung zu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen und wählen Sie die freigegebene Kapazitätsreservierung aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Abrechnung der verfügbaren Kapazität die Option Abrechnung zuweisen aus.
4. Wählen Sie auf dem Bildschirm Abrechnung zuweisen das Verbraucherkonto aus, dem die Abrechnung zugewiesen werden soll, und wählen Sie dann Anfrage.

AWS CLI

So weisen Sie die Abrechnung einer freigegebenen Kapazitätsreservierung zu

Verwenden Sie den Befehl associate-capacity-reservation-billing-owner. Geben Sie für `--capacity-reservation-id` die ID der freigegebenen Kapazitätsreservierung an. Geben

Sie für `--unused-reservation-billing-owner-id` die ID des AWS Kontos an, dem die Abrechnung zugewiesen werden soll.

```
aws ec2 associate-capacity-reservation-billing-owner \
    --capacity-reservation-id cr-01234567890abcdef \
    --unused-reservation-billing-owner-id 123456789012
```

PowerShell

So weisen Sie die Abrechnung einer freigegebenen Kapazitätsreservierung zu

Verwenden Sie das Register-EC2CapacityReservationBillingOwnerCmdlet. Geben Sie für `-CapacityReservationId` die ID der freigegebenen Kapazitätsreservierung an. Geben Sie für die ID des AWS Kontos an`-UnusedReservationBillingOwnerId`, dem die Abrechnung zugewiesen werden soll.

```
Register-EC2CapacityReservationBillingOwner `
    -CapacityReservationId cr-01234567890abcdef `
    -UnusedReservationBillingOwnerId 123456789012
```

Anfragen zur Fakturierungszuweisung für gemeinsam genutzte EC2 Kapazitätsreservierungen anzeigen

Ein Inhaber einer Kapazitätsreservierung kann nur die letzte von ihm initiierte Anfrage zur Rechnungszuweisung einsehen. Und Kundenkonten können nur die neuesten Anfragen zur Rechnungszuweisung einsehen, die an sie gesendet wurden.

Anfragen können bis zu 24 Stunden lang eingesehen werden, nachdem sie den Status `cancelled`, `expired`, oder `revoked` erreicht haben. Nach 24 Stunden können sie nicht mehr eingesehen werden.

Console

(Inhaber der Kapazitätsreservierung) So zeigen Sie von Ihnen initiierte Anfragen an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen und wählen Sie die freigegebene Kapazitätsreservierung aus, für die Anfragen angezeigt werden sollen.

3. Im Abschnitt Abrechnung der verfügbaren Kapazität werden die letzte Anfrage und ihr aktueller Status angezeigt.

(Kundenkonto) Für an Sie gesendete Anfragen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Wenn Sie ausstehende Anfragen haben, wird oben auf dem Bildschirm das Banner Ausstehende Anfragen zur Rechnungszuweisung angezeigt. Wenn das Banner nicht angezeigt wird, haben Sie keine ausstehenden Anfragen.

   Um die Anfragen anzusehen, wählen Sie im Banner Anfragen überprüfen aus.

AWS CLI

(Inhaber der Kapazitätsreservierung) So zeigen Sie von Ihnen initiierte Anfragen an

Verwenden Sie den Befehl describe-capacity-reservation-billing-requests.

```
aws ec2 describe-capacity-reservation-billing-requests \
    --role odcr-owner
```

(Kundenkonto) Für an Sie gesendete Anfragen

Verwenden Sie den Befehl describe-capacity-reservation-billing-requests.

```
aws ec2 describe-capacity-reservation-billing-requests \
    --role unused-reservation-billing-owner
```

PowerShell

(Inhaber der Kapazitätsreservierung) So zeigen Sie von Ihnen initiierte Anfragen an

Verwenden Sie das Get-EC2CapacityReservationBillingRequestCmdlet.

```
Get-EC2CapacityReservationBillingRequest `
    -Role odcr-owner
```

(Kundenkonto) Für an Sie gesendete Anfragen

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2CapacityReservationBillingRequest.

```
Get-EC2CapacityReservationBillingRequest `
    -Role unused-reservation-billing-owner
```

Eine Anfrage kann sich in einem der folgenden Zustände befinden.

Status	Beschreibung
`pending`	Die Anfrage wurde nicht akzeptiert oder abgelehnt, ist aber noch nicht abgelaufen.
`accepted`	Die Anfrage wurde vom angegebenen Konto akzeptiert. Die Abrechnung der verfügbaren Kapazität der Kapazitätsreservierung ist dem Kundenkonto zugewiesen.
`rejected`	Die Anfrage wurde vom Verbraucherkonto abgelehnt.
`cancelled`	Die Anfrage wurde vom Inhaber der Kapazitätsreservierung storniert, während sie sich im `pending`-Status befand.
`revoked`	Die Abrechnung wurde aus folgenden Gründen vom Verbraucherkonto gesperrt: • Sie wurde vom Kapazitätsreservierung-Besitzer ausdrücklich widerrufen.

Status	Beschreibung
	• Die Kapazitätsreservierung wird nicht mehr für den Verbraucherkonto freigegeben. • Das Verbraucherkonto ist nicht mehr Teil der AWS -Organisation.
`expired`	Die Anfrage ist abgelaufen, weil das Verbraucherkonto sie nicht innerhalb von 12 Stunden akzeptiert oder abgelehnt hat.

Die Abrechnung einer gemeinsamen EC2 Kapazitätsreservierung akzeptieren oder ablehnen

Wenn Sie eine Anfrage zur Fakturierungszuweiseung für eine Kapazitätsreservierung erhalten, die für Sie freigegeben ist, können Sie sie entweder annehmen oder ablehnen. Die Anfrage bleibt so lange im `pending`-Status, bis sie angenommen oder abgelehnt wird.

Wenn Sie die Anfrage annehmen, wechselt sie in den `accepted`-Status. Die Abrechnung aller verfügbaren oder ungenutzten Kapazitäten dieser Kapazitätsreservierung wird Ihrem Konto ab diesem Zeitpunkt zugewiesen. Nachdem Sie eine Anfrage akzeptiert haben, kann nur der Inhaber der Kapazitätsreservierung die Abrechnung von Ihrem Konto widerrufen.

Wenn Sie die Anfrage ablehnen, wird sie in den `rejected`-Status übernommen, und die Abrechnung der verfügbaren Kapazität der Kapazitätsreservierung bleibt dem Eigentümer der Kapazitätsreservierung zugewiesen.

Anfragen laufen ab, wenn sie nicht innerhalb von 12 Stunden akzeptiert oder abgelehnt werden. Wenn eine Anfrage abläuft, bleibt die Abrechnung der ungenutzten Kapazität der Kapazitätsreservierung weiterhin dem Eigentümer der Kapazitätsreservierung zugewiesen.

Wenn eine Anfrage akzeptiert oder abgelehnt wird, wird eine EventBridge Amazon-Veranstaltung an das Konto des Besitzers der Kapazitätsreservierung gesendet. Wenn eine Anfrage abläuft, wird ein EventBridge Amazon-Event an den Inhaber der Kapazitätsreservierung und das Kundenkonto gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter Anfragen für die Fakturierung von freigegebenen Kapazitätsreservierungen überwachen.

Console

So akzeptieren oder lehnen Sie eine Anfrage ab

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Wenn Sie ausstehende Anfragen haben, wird oben auf dem Bildschirm das Banner Ausstehende Anfragen zur Rechnungszuweisung angezeigt. Wenn das Banner nicht angezeigt wird, haben Sie keine ausstehenden Anfragen.

   Um die Anfragen anzusehen, wählen Sie im Banner Anfragen überprüfen aus.
4. Wählen Sie die Anfrage aus, die Sie annehmen oder ablehnen möchten, und wählen Sie dann entweder Annehmen oder Ablehnen.

AWS CLI

So nehmen Sie eine Anfrage an

Verwenden Sie den Befehl accept-capacity-reservation-billing-ownership. Geben Sie für `--capacity-reservation-id` die ID der Kapazitätsreservierung an, für die Sie die Anfrage annehmen möchten.

```
aws ec2 accept-capacity-reservation-billing-ownership \
    --capacity-reservation-id cr-01234567890abcdef
```

So lehnen Sie eine Anfrage ab

Verwenden Sie den Befehl reject-capacity-reservation-billing-ownership. Geben Sie für `--capacity-reservation-id` die ID der Kapazitätsreservierung an, für die Sie die Anfrage ablehnen möchten.

```
aws ec2 reject-capacity-reservation-billing-ownership \
    --capacity-reservation-id cr-01234567890abcdef
```

PowerShell

So nehmen Sie eine Anfrage an

Verwenden Sie das Approve-EC2CapacityReservationBillingOwnershipCmdlet.

```
Approve-EC2CapacityReservationBillingOwnership `
    -CapacityReservationId cr-01234567890abcdef
```

So lehnen Sie eine Anfrage ab

Verwenden Sie das Cmdlet Deny-EC2CapacityReservationBillingOwnership.

```
Deny-EC2CapacityReservationBillingOwnership `
    -CapacityReservationId cr-01234567890abcdef
```

Stornieren oder widerrufen Sie Anfragen zur Rechnungszuweisung für gemeinsame Kapazitätsreservierungen EC2

Nur der Inhaber der Kapazitätsreservierung kann eine Anfrage zur `pending`-Rechnungszuweisung abbrechen. Wenn eine ausstehende Anfrage abgebrochen wird, tritt sie in den Status `cancelled` ein und die Abrechnung der verfügbaren oder ungenutzten Kapazität der Kapazitätsreservierung bleibt dem Eigentümer der Kapazitätsreservierung zugeordnet.

Nach Eingang einer Anfrage kann nur der Inhaber der Kapazitätsreservierung die Abrechnung für das zugewiesene Konto widerrufen. `accepted` Wenn die Abrechnung widerrufen wird, geht die Anfrage in den Zustand `revoked` über und die Abrechnung der verfügbaren Kapazität der Kapazitätsreservierung wird wieder dem Eigentümer der Kapazitätsreservierung zugewiesen.

Wenn eine Anfrage storniert oder widerrufen wird, werden EventBridge Amazon-Ereignisse an den Inhaber der Kapazitätsreservierung und das angegebene Kundenkonto gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter Anfragen für die Fakturierung von freigegebenen Kapazitätsreservierungen überwachen.

Console

So stornieren oder widerrufen Sie eine Anfrage

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen und wählen Sie dann die Kapazitätsreservierung aus, für welche die Anforderungen abgebrochen oder widerrufen werden sollen.
3. Wählen Sie im Abschnitt Abrechnung der verfügbaren Kapazität je nach aktuellem Status der Anfrage die Option Übertragung abbrechen oder Übertragung widerrufen aus.

AWS CLI

So stornieren oder widerrufen Sie eine Anfrage

Verwenden Sie den Befehl disassociate-capacity-reservation-billing-owner. Geben Sie für `--unused-reservation-billing-owner-id` die ID des AWS Kontos an, an das die Anfrage gesendet wurde.

```
aws ec2 disassociate-capacity-reservation-billing-owner \
    --capacity-reservation-id cr-01234567890abcdef \
    --unused-reservation-billing-owner-id 123456789012
```

PowerShell

So stornieren oder widerrufen Sie eine Anfrage

Verwenden Sie das Unregister-EC2CapacityReservationBillingOwnerCmdlet. Geben Sie für `-UnusedReservationBillingOwnerId` die ID des AWS Kontos an, an das die Anfrage gesendet wurde.

```
Unregister-EC2CapacityReservationBillingOwner `
    -CapacityReservationId cr-01234567890abcdef `
    -UnusedReservationBillingOwnerId 123456789012
```

Anfragen für die Fakturierung von freigegebenen Kapazitätsreservierungen überwachen

Amazon EC2 sendet EventBridge Amazon-Ereignisse, wenn sich der Status einer Fakturierungsanfrage ändert.

- Ereignisse werden an den Inhaber der Kapazitätsreservierung gesendet, wenn eine Anfrage in einen der folgenden Zustände übergeht: `accepted` | `rejected` | `expired` | `revoked`.
- Ereignisse werden an das angeforderte Verbraucherkonto gesendet, wenn eine Anfrage in einen der folgenden Zustände übergeht: `pending` | `expired` | `cancelled` | `revoked`.

Weitere Informationen zu Amazon EventBridge finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Das Folgende ist das EventBridge Amazon-Ereignismuster.

```
{
   "version":"0",
   "id":"12345678-1234-1234-1234-123456789012",
   "detail-type":"On-Demand Capacity Reservation Billing Ownership Request pending|
accepted|rejected|cancelled|revoked|expired",
   "source":"aws.ec2",
   "account":"account_id",
   "time":"state_change_timestamp",
   "region":"region",
   "resources":[
      "arn:aws:ec2:region:cr_owner_account_id:capacity-reservation/cr_id"
   ],
   "detail":{
      "capacity-reservation-id":"cr_id",
      "updateTime":timestamp,
      "ownerAccountId":"cr_owner_account_id",
      "unusedReservationChargesOwnerID":"consumer_account_id",
      "status":"pending|accepted|rejected|cancelled|revoked|expired",
      "statusMessage":"message"
   }
}
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das an den Eigentümer der Kapazitätsreservierung (222222222222) gesendet wird, wenn ein Kundenkonto (111111111111) eine Anfrage zur Rechnungszuweisung für eine freigegebene Kapazitätsreservierung (cr-01234567890abcdef) akzeptiert.

```
{
   "version":"0",
   "id":"12345678-1234-1234-1234-123456789012",
   "detail-type":"On-Demand Capacity Reservation Billing Ownership Request accepted",
   "source":"aws.ec2",
   "account":"222222222222",
   "time":"2024-09-01Thh:59:59Z",
   "region":"us-east-1",
   "resources":[
      "arn:aws:ec2:us-east-1:222222222222:capacity-reservation/cr-01234567890abcdef"
```

```
    ],
    "detail":{
       "capacity-reservation-id":"cr-01234567890abcdef",
       "updateTime":"2024-08-01Thh:59:59Z",
       "ownerAccountId":"222222222222",
       "unusedReservationChargesOwnerID":"111111111111",
       "status":"accepted",
       "statusMessage":"billing transfer status message"
    }
}
```

Berechtigungen für freigegebene Kapazitätsreservierung

Berechtigungen für Besitzer

Besitzer sind für die Verwaltung und Stornierung ihrer freigegebenen Kapazitätsreservierungen verantwortlich. Besitzer können keine Änderungen an Instances vornehmen, die in der freigegebenen Kapazitätsreservierung im Besitz anderer Konten ausgeführt werden. Besitzer sind weiterhin für die Verwaltung von Instances verantwortlich, die sie selbst in der freigegebenen Kapazitätsreservierung starten.

Berechtigungen für Konsumenten

Konsumenten sind für die Verwaltung ihrer Instances verantwortlich, die in der freigegebenen Kapazitätsreservierung ausgeführt werden. Konsumenten können die freigegebene Kapazitätsreservierung keinesfalls ändern und können keine Instances anzeigen oder bearbeiten, die sich im Besitz anderer Konsumenten oder des Kapazitätsreservierung-Besitzers befinden.

Fakturierung und Messung

Für die Freigabe von Kapazitätsreservierungen fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Standardmäßig werden dem Eigentümer der Kapazitätsreservierung die Instances, die er innerhalb der Kapazitätsreservierung betreibt, sowie die ungenutzte reservierte Kapazität in Rechnung gestellt, während den Verbrauchern die Instances, die sie innerhalb der freigegebenen Kapazitätsreservierung betreiben, in Rechnung gestellt werden. Sie können jedoch die Fakturierung des Kapazitätsangebots einer freigegebenen Kapazitätsreservierung einem bestimmten Verbraucherkonto zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturierungszuweisung für gemeinsame EC2 Amazon-Kapazitätsreservierungen.

Wenn der Besitzer der Kapazitätsreservierung einem anderen Zahlerkonto angehört und die Kapazitätsreservierung durch eine regionale Reserved Instance oder einen Savings Plan

abgedeckt ist, werden dem Besitzer der Kapazitätsreservierung weiterhin die Kosten für die regionale Reserved Instance oder den Savings Plan in Rechnung gestellt. In diesen Fällen zahlt der Besitzer der Kapazitätsreservierung für die regionale Reserved Instance oder den Savings Plan, und den Verbrauchern werden die Instances in Rechnung gestellt, die in der gemeinsamen Kapazitätsreservierung ausgeführt werden.

Instance-Limits

Die gesamte Kapazitätsreservierung-Nutzung wird auf die On-Demand-Instance-Beschränkungen des Kapazitätsreservierung-Besitzers angerechnet. Dies umfasst:

- Ungenutzte reservierte Kapazität
- Nutzung durch Instances im Besitz des Kapazitätsreservierung-Besitzers
- Nutzung durch Instances im Besitz von Konsumenten

Instances, die von Konsumenten in der freigegebenen Kapazität gestartet werden, werden auf die On-Demand-Instance-Beschränkung des Kapazitätsreservierung-Besitzers angerechnet. Instance-Beschränkungen von Konsumenten sind die Summe aus ihren eigenen On-Demand-Instance-Beschränkungen und der in der freigegebenen Kapazitätsreservierungen verfügbaren Kapazität, auf die sie Zugriff haben.

Kapazitätsreservierungsflotten

Eine On-Demand-Kapazitätsreservierungsflotte ist eine Gruppe von Kapazitätsreservierungen.

Die Anforderung einer Kapazitätsreservierungsflotte enthält alle Konfigurationsinformationen, die zum Starten einer Kapazitätsreservierungsflotte erforderlich sind. Mit einer einzigen Anfrage können Sie große Mengen an EC2 Amazon-Kapazität für Ihren Workload über mehrere Instance-Typen hinweg reservieren, bis zu einer von Ihnen angegebenen Zielkapazität.

Nachdem Sie eine Kapazitätsreservierungsflotte erstellt haben, können Sie die Kapazitätsreservierungen in der Flotte verwalten, indem Sie die Flotte ändern oder auflösen.

Themen

- Funktionsweise von Kapazitätsreservierungsflotten
- Überlegungen
- Preisgestaltung

- Konzepte und Planung von Flotten für Kapazitätsreservierungen
- Erstellen einer Kapazitätsreservierungsflotte
- Ändern einer Kapazitätsreservierungsflotte
- Stornieren einer Kapazitätsreservierungsflotte
- Beispiel für Kapazitätsreservierungsflotten-Konfigurationen
- Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Kapazitätsreservierungsflotten

Funktionsweise von Kapazitätsreservierungsflotten

Wenn Sie eine Kapazitätsreservierungsflotte erstellen, versucht die Flotte, individuelle Kapazitätsreservierungen festzulegen, um die in Ihrer Flottenanforderung angegebene Gesamtzielkapazität zu erreichen.

Die Anzahl der Instances, für die die Flotte Kapazität reserviert, hängt von der Gesamtzielkapazität und den Instance-Typ-Gewichtungen ab, die Sie angeben. Der Instance-Typ, für den die Flotte Kapazität reserviert, hängt von der Zuweisungsstrategie und den Instance-Typ-Prioritäten ab, die Sie verwenden.

Wenn zum Zeitpunkt der Erstellung nicht genügend Kapazität vorhanden ist und die Flotte ihre Gesamtzielkapazität nicht sofort erreichen kann, versucht sie auf asynchrone Weise, Kapazitätsreservierungen zu erstellen, bis die angeforderte Kapazitätsmenge reserviert ist.

Wenn die Flotte ihre Gesamtzielkapazität erreicht, versucht sie, diese Kapazität beizubehalten. Wird eine Kapazitätsreservierung in der Flotte storniert, erstellt die Flotte je nach Ihrer Flottenkonfiguration automatisch eine oder mehrere Kapazitätsreservierungen, um die verlorene Kapazität zu ersetzen und ihre Gesamtzielkapazität beizubehalten.

Die Kapazitätsreservierungen in der Flotte können nicht einzeln verwaltet werden. Sie müssen gemeinsam durch eine Änderung der Flotte verwaltet werden. Wenn Sie eine Flotte ändern, werden die Kapazitätsreservierungen in der Flotte automatisch den Änderungen entsprechend aktualisiert.

Derzeit unterstützen Kapazitätsreservierungsflotten die Übereinstimmungskriterien für `open`-Instances. Alle von einer Flotte gestarteten Kapazitätsreservierungen verwenden automatisch diese Übereinstimmungskriterien. Mit diesen Kriterien werden neue und bestehende Instances mit übereinstimmenden Attributen (Instance-Typ, Plattform, Availability Zone und Tenancy) automatisch innerhalb der Kapazitätsreservierungen ausgeführt, die eine Flotte erstellt hat. Flotten für Kapazitätsreservierungen unterstützen keine Kriterien für den Abgleich von gezielten Instances.

Überlegungen

Bei der Arbeit mit Kapazitätsreservierungsflotten sollten Sie Folgendes bedenken:

- Eine Flotte für Kapazitätsreservierungen kann mithilfe der AWS API und erstellt, geändert, angezeigt und storniert werden. AWS CLI
- Die Kapazitätsreservierungen in einer Flotte können nicht einzeln verwaltet werden. Sie müssen gemeinsam durch eine Änderung oder Stornierung der Flotte verwaltet werden.
- Eine Kapazitätsreservierungsflotte kann nicht für mehrere Regionen gelten.
- Eine Kapazitätsreservierungsflotte kann nicht für mehrere Availability Zones gelten.
- Kapazitätsreservierungen, die von einer Kapazitätsreservierungsflotte erstellt wurden, werden automatisch mit dem folgenden durch AWS generierten Tag markiert:
  - Schlüssel: `aws:ec2-capacity-reservation-fleet`
  - Wert: *`fleet_id`*

  Anhand dieses Tags können Sie Kapazitätsreservierungen erkennen, die von einer Kapazitätsreservierungsflotte erstellt wurden.

Preisgestaltung

Für die Verwendung von Kapazitätsreservierungsflotten fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Ihnen werden die einzelnen Kapazitätsreservierungen in Rechnung gestellt, die von Ihren Kapazitätsreservierungsflotten erstellt wurden. Weitere Informationen zur Abrechnung von Kapazitätsreservierungen finden Sie unter Preise und Fakturierung für Kapazitätsreservierung.

Konzepte und Planung von Flotten für Kapazitätsreservierungen

In den folgenden Informationen wird beschrieben, wie eine Flotte für Kapazitätsreservierungen geplant wird, und es werden Konzepte für die Flotte für Kapazitätsreservierungen beschrieben, einschließlich der Gesamtzielkapazität, der Zuweisungsstrategie, der Gewichtung des Instance-Typs und der Priorität des Instance-Typs.

Themen

- Eine Flotte für Kapazitätsreservierungen planen
- Gesamtzielkapazität
- Zuweisungsstrategie

- Instance-Typ-Gewichtung
- Instance-Typ-Priorität

Eine Flotte für Kapazitätsreservierungen planen

Bei der Planung Ihrer Flotte für Kapazitätsreservierungen empfehlen wir Ihnen Folgendes zu tun:

1. Bestimmen Sie die Höhe der Rechenkapazität, die Ihre Workload erfordert.
2. Legen Sie die zu verwendenden Instance-Typen und Availability Zones fest.
3. Weisen Sie jedem Instance-Typ eine Priorität zu, die auf Ihren Anforderungen und Einstellungen basiert. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Typ-Priorität.
4. Erstellen Sie ein für Ihre Workload sinnvolles Kapazitätsgewichtungssystem. Weisen Sie jedem Instance-Typ eine Gewichtung zu und bestimmen Sie die Gesamtzielkapazität. Weitere Informationen erhalten Sie unter Instance-Typ-Gewichtung und Gesamtzielkapazität.
5. Bestimmen Sie, ob Sie die Kapazitätsreservierung auf unbestimmte Zeit oder nur für einen bestimmten Zeitraum benötigen.

Gesamtzielkapazität

Die Gesamtzielkapazität definiert die Gesamtmenge der Rechenkapazität, den die Kapazitätsreservierungsflotte reserviert. Sie geben die Gesamtzielkapazität beim Erstellen der Kapazitätsreservierungsflotte an. Nachdem die Flotte erstellt wurde, erstellt Amazon EC2 automatisch Kapazitätsreservierungen, um Kapazität bis zur gesamten Zielkapazität zu reservieren.

Die Anzahl der Instances, für die die Kapazitätsreservierungsflotte Kapazität reserviert, wird durch die Gesamtzielkapazität und die Instance-Typ-Gewichtung bestimmt, die Sie für jeden Instance-Typ in der Kapazitätsreservierungsflotte angeben (`total target capacity` / `instance type weight` = `number of instances`).

Sie können die Gesamtzielkapazität basierend auf sinnvollen Einheiten für Ihre Workload zuweisen. Wenn Ihre Arbeitslast beispielsweise eine bestimmte Anzahl von v erfordertCPUs, können Sie die gesamte Zielkapazität auf der Grundlage der CPUs erforderlichen Anzahl von v zuweisen. Wenn Ihr Workload `2048` v erfordertCPUs, geben Sie eine Gesamtzielkapazität von an `2048` und weisen Sie dann Gewichtungen für die Instance-Typen auf der Grundlage der Anzahl von v zu, die von den Instance-Typen in der Flotte CPUs bereitgestellt werden. Ein Beispiel finden Sie unter Instance-Typ-Gewichtung.

Zuweisungsstrategie

Die Zuweisungsstrategie für Ihre Kapazitätsreservierungsflotte bestimmt, wie die Anforderung von reservierter Kapazität aus den Instance-Typ-Spezifikationen in der Konfiguration der Kapazitätsreservierungsflotte erfüllt wird.

Derzeit wird nur die Zuweisungsstrategie `prioritized` unterstützt. Diese Strategie sieht vor, dass die Kapazitätsreservierungsflotte Kapazitätsreservierungen unter Verwendung der Prioritäten erstellt, die Sie den Instance-Typ-Spezifikationen in der Konfiguration der Kapazitätsreservierungsflotte zugewiesen haben. Niedrigere Prioritätswerte bedeuten eine höhere Priorität für die Verwendung. Angenommen, Sie erstellen eine Kapazitätsreservierungsflotte, die die folgenden Instance-Typen und Prioritäten verwendet:

- `m4.16xlarge` – Priorität = 1
- `m5.16xlarge` – Priorität = 3
- `m5.24xlarge` – Priorität = 2

Die Flotte versucht zunächst, Kapazitätsreservierungen für `m4.16xlarge` zu erstellen. Wenn Amazon nicht EC2 über ausreichende `m4.16xlarge` Kapazitäten verfügt, versucht die Flotte, Kapazitätsreservierungen für zu erstellen`m5.24xlarge`. Wenn Amazon nicht EC2 über ausreichende `m5.24xlarge` Kapazitäten verfügt, erstellt die Flotte Kapazitätsreservierungen für`m5.16xlarge`.

Instance-Typ-Gewichtung

Die Instance-Typ-Gewichtung ist eine Gewichtung, die Sie jedem Instance-Typ in der Kapazitätsreservierungsflotte zuweisen. Die Gewichtung bestimmt, wie viele Kapazitätseinheiten jede Instance des jeweiligen Instance-Typs der Gesamtzielkapazität der Flotte anrechnet.

Sie können Gewichtungen basierend auf sinnvollen Einheiten für Ihre Workload zuweisen. Wenn Ihre Arbeitslast beispielsweise eine bestimmte Anzahl von v erfordertCPUs, können Sie Gewichtungen auf der Grundlage der Anzahl von v zuweisen, die von jedem Instance-Typ in der Kapazitätsreservierungsflotte CPUs bereitgestellt wird. Wenn Sie in diesem Fall eine Flotte CPUs für Kapazitätsreservierungen mithilfe von `m4.16xlarge` `m5.24xlarge` and-Instances erstellen, würden Sie jeder Instance wie folgt Gewichte zuweisen, die der Anzahl von v entsprechen:

- `m4.16xlarge`— 64 vCPUs, Gewicht = 64 Einheiten
- `m5.24xlarge`— 96 vCPUs, Gewicht = 96 Einheiten

Die Instance-Typ-Gewichtung bestimmt die Anzahl der Instances, für die die Kapazitätsreservierungsflotte Kapazität reserviert. Wenn eine Kapazitätsreservierungsflotte mit einer Gesamtzielkapazität von 384 Einheiten beispielsweise die Instance-Typen und Gewichtungen aus dem vorhergehenden Beispiel verwendet, könnte die Flotte Kapazität für 6 `m4.16xlarge`-Instances reservieren (384 Gesamtzielkapazität / 64 Instance-Typ-Gewichtung = 6 Instances) oder 4 `m5.24xlarge`-Instances (384 / 96 = 4).

Weisen Sie keine Instance-Typ-Gewichtungen oder eine Gewichtung von 1 zu, basiert die Gesamtzielkapazität ausschließlich auf der Anzahl der Instances. Wenn eine Kapazitätsreservierungsflotte mit einer Gesamtzielkapazität von 384 Einheiten beispielsweise die Instance-Typen aus dem vorhergehenden Beispiel verwendet, aber die Gewichtungen weglässt oder eine Gewichtung von 1 für beide Instance-Typen angibt, könnte die Flotte Kapazität für 384 `m4.16xlarge`- oder 384 `m5.24xlarge`-Instances reservieren.

Instance-Typ-Priorität

Die Instance-Typ-Priorität ist ein Wert, den Sie den Instance-Typen in der Flotte zuweisen. Anhand der Prioritäten wird bestimmt, welcher der für die Flotte angegebenen Instance-Typen für die Verwendung priorisiert werden soll.

Niedrigere Prioritätswerte bedeuten eine höhere Priorität für die Verwendung.

Erstellen einer Kapazitätsreservierungsflotte

Wenn Sie eine Kapazitätsreservierungsflotte erstellen, werden für die in der Flottenanforderung angegebenen Instance-Typen automatisch Kapazitätsreservierungen bis zur angegebenen Gesamtzielkapazität erstellt. Die Anzahl der Instances, für die die Kapazitätsreservierungsflotte Kapazität reserviert, hängt von der Gesamtzielkapazität und den Instance-Typ-Gewichtungen ab, die Sie in der Anforderung angeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter Instance-Typ-Gewichtung und Gesamtzielkapazität.

Wenn Sie die Flotte erstellen, müssen Sie die zu verwendenden Instance-Typen und eine Priorität für jeden dieser Instance-Typen angeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter Zuweisungsstrategie und Instance-Typ-Priorität.

> **Note**
>
> Die AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleetserviceverknüpfte Rolle wird automatisch in Ihrem Konto erstellt, wenn Sie zum ersten Mal eine

Kapazitätsreservierungsflotte erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Kapazitätsreservierungsflotten.

Derzeit unterstützen Kapazitätsreservierungsflotten nur die Übereinstimmungskriterien für open-Instances.

AWS CLI

Kapazitätsreservierungsflotte erstellen

Verwenden Sie den create-capacity-reservation-fleet-Befehl.

```
aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
    --total-target-capacity 24 \
    --allocation-strategy prioritized \
    --instance-match-criteria open \
    --tenancy default \
    --end-date 2021-12-31T23:59:59.000Z \
    --instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json
```

Im Folgenden finden Sie den Inhalt von. `instanceTypeSpecification.json`

```
[
  {
    "InstanceType": "m5.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "Weight": 3.0,
    "AvailabilityZone":"us-east-1a",
    "EbsOptimized": true,
    "Priority" : 1
  }
]
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Status": "submitted",
    "TotalFulfilledCapacity": 0.0,
    "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890",
    "TotalTargetCapacity": 24
```

```
}
```

PowerShell

Kapazitätsreservierungsflotte erstellen

Verwenden Sie das New-EC2CapacityReservationFleetCmdlet.

```
New-EC2CapacityReservationFleet `
    -TotalTargetCapacity 24 `
    -AllocationStrategy "prioritized" `
    -InstanceMatchCriterion "open" `
    -Tenancy "default" `
    -EndDate 2021-12-31T23:59:59.000Z `
    -InstanceTypeSpecification $specification
```

Die Spezifikation ist wie folgt definiert.

```
$specification = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservationFleetInstanceSpecification
$specification.InstanceType = "m5.xlarge"
$specification.InstancePlatform = "Linux/UNIX"
$specification.Weight = 3.0
$specification.AvailabilityZone = "us-east-1a"
$specification.EbsOptimized = $true
$specification.Priority = 1
```

Ändern einer Kapazitätsreservierungsflotte

Sie können die Gesamtzielkapazität und das Datum einer Kapazitätsreservierungsflotte jederzeit ändern. Wenn Sie die Gesamtzielkapazität einer Kapazitätsreservierungsflotte ändern, erstellt die Flotte automatisch neue Kapazitätsreservierungen oder ändert bzw. storniert bestehende Kapazitätsreservierungen in der Flotte, um die neue Gesamtzielkapazität zu erreichen. Wenn Sie das Enddatum für die Flotte ändern, werden die Enddaten für alle einzelnen Kapazitätsreservierungen entsprechend angepasst.

Überlegungen

- Nachdem Sie eine Flotte geändert haben, wechselt ihr Zustand zu `modifying`. Sie können keine zusätzlichen Änderungen an einer Flotte vornehmen, wenn sie sich im Zustand `modifying` befindet.

- Sie können keine Änderungen bezüglich Tenancy, Availability Zone, Instance-Typen, Instance-Plattformen, Prioritäten oder Gewichtungen vornehmen, die von einer Kapazitätsreservierungsflotte verwendet werden. Wenn Sie einen dieser Parameter ändern möchten, müssen Sie die vorhandene Flotte stornieren und eine neue Flotte mit den erforderlichen Parametern erstellen.
- Sie können `--end-date` und `--remove-end-date` nicht im selben Befehl angeben.

AWS CLI

Kapazitätsreservierungsflotte ändern

Verwenden Sie den modify-capacity-reservation-fleet-Befehl.

Beispiel 1: Ändern Sie die gesamte Zielkapazität

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --total-target-capacity 160
```

Beispiel 2: Enddatum ändern

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --end-date 2021-07-04T23:59:59.000Z
```

Beispiel 3: Enddatum entfernen

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --remove-end-date
```

PowerShell

Kapazitätsreservierungsflotte ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2CapacityReservationFleetCmdlet.

Beispiel 1: Ändern Sie die gesamte Zielkapazität

```
Edit-EC2CapacityReservationFleet `
```

```
    -CapacityReservationFleetId crf-01234567890abcedf `
    -TotalTargetCapacity 160
```

Beispiel 2: Enddatum ändern

```
Edit-EC2CapacityReservationFleet `
    -CapacityReservationFleetId crf-01234567890abcedf `
    -EndDate 2021-07-04T23:59:59.000Z
```

Beispiel 3: Enddatum entfernen

```
Edit-EC2CapacityReservationFleet `
    -CapacityReservationFleetId crf-01234567890abcedf `
    -RemoveEndDate
```

Stornieren einer Kapazitätsreservierungsflotte

Wenn Sie eine Kapazitätsreservierungsflotte und die reservierte Kapazität nicht mehr benötigen, können Sie die Flotte stornieren. Wenn Sie eine Flotte stornieren, ändert sich ihr Zustand in `cancelled` und sie kann keine neuen Kapazitätsreservierungen mehr erstellen. Außerdem werden alle individuellen Kapazitätsreservierungen in der Flotte abgebrochen. Die Instances, die zuvor in der reservierten Kapazität ausgeführt wurden, werden in der freigegebenen Kapazität weiterhin normal ausgeführt.

AWS CLI

Kapazitätsreservierungsflotte stornieren

Verwenden Sie den cancel-capacity-reservation-fleets-Befehl.

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation-fleets \
    --capacity-reservation-fleet-ids crf-abcdef01234567890
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SuccessfulFleetCancellations": [
        {
            "CurrentFleetState": "cancelling",
```

```
            "PreviousFleetState": "active",
            "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890"
        }
    ],
    "FailedFleetCancellations": []
}
```

PowerShell

Kapazitätsreservierungsflotte stornieren

Verwenden Sie das Stop-EC2CapacityReservationFleetCmdlet.

```
Stop-EC2CapacityReservationFleet `
    -CapacityReservationFleetId crf-abcdef01234567890
```

Beispiel für Kapazitätsreservierungsflotten-Konfigurationen

Im folgenden Beispiel wird eine Kapazitätsreservierungsflotte erstellt, die zwei Instance-Typen verwendet: `m5.4xlarge` und `m5.12xlarge`.

Es verwendet ein Gewichtungssystem, das auf der Anzahl von v basiert, die von den angegebenen CPUs Instance-Typen bereitgestellt werden. Die Gesamtzielkapazität ist `480` v. CPUs Der `m5.4xlarge` liefert 16 V CPUs und erhält ein Gewicht von16, während der 48 V `m5.12xlarge` liefert CPUs und ein Gewicht von erhält48. Mit diesem Gewichtungssystem wird die Kapazitätsreservierungsflotte dafür konfiguriert, Kapazität für 30 `m5.4xlarge`-Instances (480 / 16 = 30) oder 10 `m5.12xlarge`-Instances (480 / 48 = 10) zu reservieren.

Gemäß der Flottenkonfiguration wird die `m5.12xlarge`-Kapazität priorisiert und erhält die Priorität `1`. Der `m5.4xlarge`-Instance hingegen wird eine niedrigere Priorität zugeteilt: `2`. Das bedeutet, dass die Flotte zuerst versucht, die `m5.12xlarge` Kapazität zu reservieren, und nur dann versucht, die `m5.4xlarge` Kapazität zu reservieren, wenn Amazon nicht EC2 über ausreichende `m5.12xlarge` Kapazitäten verfügt.

Die Flotte reserviert die Kapazität für `Windows`-Instances und die Reservierung läuft automatisch am `October 31, 2021` um`23:59:59` UTC ab.

```
aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
    --total-target-capacity 480 \
    --allocation-strategy prioritized \
```

```
    --instance-match-criteria open \
    --tenancy default \
    --end-date 2021-10-31T23:59:59.000Z \
    --instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json
```

Im Folgenden sehen Sie den Inhalt von `instanceTypeSpecification.json`.

```
[
    {
        "InstanceType": "m5.4xlarge",
        "InstancePlatform":"Windows",
        "Weight": 16,
        "AvailabilityZone":"us-east-1a",
        "EbsOptimized": true,
        "Priority" : 2
    },
    {
        "InstanceType": "m5.12xlarge",
        "InstancePlatform":"Windows",
        "Weight": 48,
        "AvailabilityZone":"us-east-1a",
        "EbsOptimized": true,
        "Priority" : 1
    }
]
```

Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Kapazitätsreservierungsflotten

Die On-Demand-Kapazitätsreservierungsflotte verwendet dienstgebundene Rollen AWS Identity and Access Management (IAM). Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine spezielle IAM-Rolle, die direkt mit Kapazitätsreservierungsflotten verknüpft ist. Servicebezogene Rollen sind von Capacity Reservation Fleet vordefiniert und beinhalten alle Berechtigungen, die der Service benötigt, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine serviceverknüpfte Rolle vereinfacht das Einrichten von Kapazitätsreservierungsflotten, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. Kapazitätsreservierungsflotten definieren die Berechtigungen ihrer serviceverknüpften Rollen. Sofern keine andere Konfiguration festgelegt wurde, können die Rollen nur von der jeweiligen Kapazitätsreservierungsflotte übernommen werden. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.

Sie können eine serviceverknüpfte Rolle erst löschen, nachdem ihre verwandten Ressourcen gelöscht wurden. Dies schützt Ihre Kapazitätsreservierungsflotten-Ressourcen, da Sie die Berechtigung für den Zugriff auf die Ressourcen nicht versehentlich entfernen können.

Berechtigungen von serviceverknüpften Rollen für Kapazitätsreservierungsflotten

Capacity Reservation Fleet verwendet die angegebene dienstbezogene Rolle, AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleetum in Ihrem Namen Kapazitätsreservierungen in einer Kapazitätsreservierungsflotte zu erstellen, zu beschreiben, zu ändern und zu stornieren.

Die AWSService RoleFor EC2 CapacityReservationFleet dienstbezogene Rolle vertraut darauf, dass die folgende Entität die Rolle übernimmt:

- `capacity-reservation-fleet.amazonaws.com`

Die Rolle verwendet die `AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy` AWS verwaltete Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter AWS verwaltete Richtlinie: AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy.

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollenberechtigung im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen von serviceverknüpften Rollen für Kapazitätsreservierungsflotten

Sie müssen eine serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie mithilfe des `create-capacity-reservation-fleet` AWS CLI Befehls oder der `CreateCapacityReservationFleet` API eine Flotte für Kapazitätsreservierungen erstellen, wird die mit dem Service verknüpfte Rolle automatisch für Sie erstellt.

Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die Rolle in Ihrem Konto neu anzulegen. Wenn Sie eine Kapazitätsreservierungsflotte erstellen, erstellt die Kapazitätsreservierungsflotte wieder die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Bearbeiten von serviceverknüpften Rollen für Kapazitätsreservierungsflotten

Mit der Kapazitätsreservierungsflotte können Sie die AWSService RoleFor EC2 CapacityReservationFleet servicebezogene Rolle nicht bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene

Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Bearbeiten einer Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Kapazitätsreservierungsflotten

Wenn Sie ein Feature oder einen Service, die bzw. der eine servicegebundene Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte juristische Stelle, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird. Sie müssen jedoch die Ressourcen für Ihre serviceverknüpfte Rolle löschen, bevor Sie sie manuell löschen können.

> **Note**
>
> Falls der Kapazitätsreservierungsflotten-Service die Rolle verwendet, wenn Sie versuchen, die Ressourcen zu löschen, schlägt der Löschvorgang möglicherweise fehl. Wenn dies passiert, warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut.

So löschen Sie die dienstverknüpfte Rolle AWSService RoleFor EC2 CapacityReservationFleet

1. Verwenden Sie den `delete-capacity-reservation-fleet` AWS CLI Befehl oder die `DeleteCapacityReservationFleet` API, um die Kapazitätsreservierungsflotten in Ihrem Konto zu löschen.
2. Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API AWS CLI, um die AWSService RoleFor EC2 CapacityReservationFleet serviceverknüpfte Rolle zu löschen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Löschen einer serviceverknüpften Rolle.

Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte Rollen für Kapazitätsreservierungsflotten

Kapazitätsreservierungsflotten unterstützen die Verwendung von serviceverknüpften Rollen in allen Regionen, in denen der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Regionen und Endpunkte.

Überwachen Sie die Nutzung von Kapazitätsreservierungen anhand von Kennzahlen CloudWatch

Mithilfe von CloudWatch Metriken können Sie Ihre Kapazitätsreservierungen effizient überwachen und ungenutzte Kapazitäten identifizieren, indem Sie CloudWatch Alarme einrichten, die Sie

benachrichtigen, wenn die Nutzungsgrenzwerte erreicht werden. Dies kann Ihnen helfen, ein konstantes Kapazitätsreservierung-Volumen beizubehalten und eine höhere Auslastung zu erreichen.

Kapazitätsreservierungen senden CloudWatch alle fünf Minuten Metrikdaten. Metriken für Kapazitätsreservierungen werden nicht unterstützt, die weniger als fünf Minuten aktiv sind.

Weitere Informationen zum Anzeigen von Metriken in der CloudWatch Konsole finden Sie unter Amazon CloudWatch Metrics verwenden. Weitere Informationen zum Erstellen von Alarmen finden Sie unter CloudWatch Amazon-Alarme erstellen.

Inhalt

- Kapazitätsreservierung-Nutzungsmetriken
- Kapazitätsreservierung-Metrikdimensionen
- CloudWatch Kennzahlen für Kapazitätsreservierungen anzeigen

Kapazitätsreservierung-Nutzungsmetriken

Der `AWS/EC2CapacityReservations`-Namespace enthält die folgenden Nutzungsmetriken, mit denen Sie On-Demand-Kapazität innerhalb von Schwellenwerten überwachen und verwalten können, die Sie für Ihre Reservierung angeben.

Metrik	Beschreibung
`UsedInstanceCount`	Die Anzahl der Instances, die derzeit verwendet werden. Einheit: Anzahl
`AvailableInstanceCount`	Die Anzahl der verfügbaren Instances. Einheit: Anzahl
`TotalInstanceCount`	Die Gesamtzahl der reservierten Instances. Einheit: Anzahl
`InstanceUtilization`	

Metrik	Beschreibung
	Der Prozentsatz der Instances für reservierte Kapazität, die derzeit verwendet werden. Einheit: Prozent

Kapazitätsreservierung-Metrikdimensionen

Sie können die folgenden Dimensionen innerhalb der gewählten Region und dem ausgewählten Konto verwenden, um die in den vorherigen Tabellen aufgeführten Metriken zu verfeinern.

Dimension	Beschreibung
(Keine Dimension)	Diese Dimension filtert die angegebene Metrik für alle Kapazitätsreservierungen.
`CapacityReservationId`	Diese Dimension filtert die angegebene Metrik für alle identifizierten Kapazitätsreservierungen.
`InstanceType`	Diese Dimension filtert die angegebene Metrik für den identifizierten Instance-Typ.
`AvailabilityZone`	Diese Dimension filtert die angegebene Metrik für die identifizierte Availability Zone.
`InstanceMatchCriteria`	Diese Dimension filtert die angegebene Metrik für die identifizierten Instance-Übereinstimmungskriterien (`open` oder `targeted`).
`InstancePlatform`	Diese Dimension filtert die angegebene Metrik für die identifizierte Plattform.
`Tenancy`	

Dimension	Beschreibung
	Diese Dimension filtert die angegebene Metrik für die identifizierte Tenancy.

CloudWatch Kennzahlen für Kapazitätsreservierungen anzeigen

Metriken werden zuerst nach dem Service-Namespace und dann nach den unterstützten Dimensionen gruppiert. Sie können die folgenden Vorgehensweisen nutzen, um die Metriken für Kapazitätsreservierungen anzuzeigen.

Um Metriken zur Kapazitätsreservierung über die CloudWatch Konsole anzuzeigen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region. Wählen Sie auf der Navigationsleiste die Region aus, in der sich Ihr Kapazitätsreservierung befindet. Weitere Informationen finden Sie unter -Regionen und Endpunkte.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Metrics (Metriken) aus.
4. Wählen Sie für Alle Metriken die Option EC2 Kapazitätsreservierungen aus.
5. Wählen Sie aus den vorherigen Metrikdimensionen Alle Kapazitätsreservierungen, Nach Kapazitätsreservierung, Nach Instance-Typ, Nach Availability Zone, Nach Plattform, Nach Instance-Übereinstimmungskriterien oder Nach Tenancy. Die Metriken werden dann nach „Keine Dimension“, `CapacityReservationId`, `InstanceType`, `AvailabilityZone`, `Platform`, `InstanceMatchCriteria` und `Tenancy` entsprechend gruppiert.
6. Verwenden Sie die Spaltenüberschrift, um die Metriken zu sortieren. Um eine Metrik grafisch darzustellen, müssen Sie das Kontrollkästchen neben der Metrik aktivieren.

Um Kennzahlen zur Kapazitätsreservierung anzuzeigen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie den folgenden list-metrics-Befehl:

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/EC2CapacityReservations"
```

Überwachen Sie die unzureichende Kapazitätsreservierung

Sie können die unzureichende Auslastung der Kapazitätsreservierung wie folgt überwachen:

Themen

- EventBridge Amazon-Veranstaltungen
- E-Mail- und Dashboard-Benachrichtigungen AWS Health

EventBridge Amazon-Veranstaltungen

AWS Health sendet Ereignisse an Amazon, EventBridge wenn eine Kapazitätsreservierung in Ihrem Konto in bestimmten Zeiträumen unter 20 Prozent ausgelastet ist. Mit EventBridge können Sie Regeln festlegen, die als Reaktion auf solche Ereignisse programmatische Aktionen auslösen. Sie können beispielsweise eine Regel erstellen, die eine Kapazitätsreservierung automatisch aufhebt, wenn ihre Auslastung über einen Zeitraum von 7 Tagen unter 20 Prozent fällt.

Ereignisse in EventBridge werden als JSON-Objekte dargestellt. Die Felder, die für das Ereignis einzigartig sind, sind im Abschnitt "Detail" des JSON-Objekt enthalten. Im Feld "Ereignis" ist der Name des Ereignisses enthalten. Das Feld "Ergebnis" enthält den vollständigen Status der Aktion, die zur Auslösung des Ereignisses führte. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EventBridge Event Patterns im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Diese Funktion wird in nicht unterstützt AWS GovCloud (US).

--Ereignisse

AWS Health sendet die folgenden Ereignisse, wenn die Kapazitätsnutzung für eine Kapazitätsreservierung unter 20 Prozent liegt.

- `AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION`

  Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das generiert wird, wenn eine neu erstellte Kapazitätsreservierung über einen Zeitraum von 24 Stunden unter 20 Prozent Kapazitätsauslastung liegt.

```
{
    "version": "0",
    "id": "b3e00086-f271-12a1-a36c-55e8ddaa130a",
    "detail-type": "AWS Health Event",
    "source": "aws.health",
    "account": "123456789012",
    "time": "2023-03-10T12:03:38Z",
```

```
    "region": "ap-south-1",
    "resources": [
        "cr-01234567890abcdef"
    ],
    "detail": {
        "eventArn": "arn:aws:health:ap-south-1::event/EC2/
AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION/
AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_cr-01234567890abcdef-6211-4d50-9286-0c9fbc243f04",
        "service": "EC2",
        "eventTypeCode": "AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION",
        "eventTypeCategory": "accountNotification",
        "startTime": "Fri, 10 Mar 2023 12:03:38 GMT",
        "endTime": "Fri, 10 Mar 2023 12:03:38 GMT",
        "eventDescription": [
            {
                "language": "en_US",
                "latestDescription": "A description of the event will be provided
 here"
            }
        ],
        "affectedEntities": [
            {
                "entityValue": "cr-01234567890abcdef"
            }
        ]
    }
    }
```

- AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_SUMMARY

  Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das generiert wird, wenn eine oder mehrere Kapazitätsreservierungen über einen Zeitraum von 7 Tagen unter 20 Prozent Kapazitätsauslastung liegen.

```
{
    "version": "0", "id":"7439d42b-3c7f-ad50-6a88-25e2a70977e2",
    "detail-type": "AWS Health Event",
    "source": "aws.health",
    "account": "123456789012",
    "time": "2023-03-07T06:06:01Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "cr-01234567890abcdef | us-east-1b | t3.medium | Linux/UNIX | 0.0%",
```

```
        "cr-09876543210fedcba | us-east-1a | t3.medium | Linux/UNIX | 0.0%"
    ],
    "detail": {
        "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/
EC2/AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_SUMMARY/
AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_SUMMARY_726c1732-d6f6-4037-b9b8-
bec3c2d3ba65",
        "service": "EC2",
        "eventTypeCode": "AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION_SUMMARY",
        "eventTypeCategory": "accountNotification",
        "startTime": "Tue, 7 Mar 2023 06:06:01 GMT",
        "endTime": "Tue, 7 Mar 2023 06:06:01 GMT",
        "eventDescription": [
            {
                "language": "en_US",
                "latestDescription": "A description of the event will be provided
 here"
            }
        ],
        "affectedEntities": [
            {
                "entityValue": "cr-01234567890abcdef | us-east-1b | t3.medium |
 Linux/UNIX | 0.0%"
            },
            {
                "entityValue": "cr-09876543210fedcba | us-east-1a | t3.medium |
 Linux/UNIX | 0.0%"
            }
        ]
    }
}
```

Erstellen Sie eine EventBridge Regel

Um E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Ihre Kapazitätsreservierungsauslastung unter 20 Prozent fällt, erstellen Sie ein Amazon SNS SNS-Thema und dann eine EventBridge Regel für das `AWS_EC2_ODCR_UNDERUTILIZATION_NOTIFICATION` Ereignis.

So erstellen Sie das Amazon-SNS-Thema

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Topics (Themen) und Create topic (Thema erstellen).

3. Wählen Sie unter Type (Typ) die Option Standard aus.
4. Geben Sie unter Name einen Namen für das neue Thema ein.
5. Wählen Sie Thema erstellen aus.
6. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.
7. Wählen Sie für Protokoll die Option E-Mail aus und geben Sie dann für Endpunkt die E-Mail-Adresse ein, die die Benachrichtigungen erhält.
8. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.
9. Die oben eingegebene E-Mail-Adresse erhält eine E-Mail-Nachricht mit der folgenden Betreffzeile: `AWS Notification - Subscription Confirmation`. Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Abonnement zu bestätigen.

Um die Regel zu erstellen EventBridge

1. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rules (Regeln) und anschließend Create rule (Regel erstellen) aus.
3. Geben Sie unter Name einen Namen für die neue Regel ein.
4. Bei Regeltyp wählen Sie Regel mit einem Ereignismuster aus.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Gehen Sie bei Ereignismuster wie folgt vor:
   a. Als Event source (Ereignisquelle) wählen Sie AWS -Services aus.
   b. Wählen Sie unter AWS -Service die Option AWS Health aus.
   c. Wählen Sie als Ereignistyp die Option EC2 ODCR-Benachrichtigung zur Unterauslastung aus.
7. Wählen Sie Weiter aus.
8. Gehen Sie bei Ziel 1 wie folgt vor:
   a. Bei Zieltypen wählen Sie AWS -Service aus.
   b. Für Select a target (Wählen Sie ein Ziel aus), wählen Sie SNS-Thema aus.
   c. Wählen Sie für Thema das Thema aus, das Sie zuvor erstellt haben.
9. Wählen Sie Weiter und dann erneut Weiter.
10. Wählen Sie Regel erstellen aus.

E-Mail- und Dashboard-Benachrichtigungen AWS Health

AWS Health sendet die folgenden E-Mails und AWS Health Dashboard Benachrichtigungen, wenn die Kapazitätsauslastung für Kapazitätsreservierungen in Ihrem Konto unter 20 Prozent fällt.

- Individuelle Benachrichtigungen für jede neu erstellte Kapazitätsreservierung, die in den letzten 24 Stunden weniger als 20 Prozent ausgelastet war.
- Eine zusammenfassende Benachrichtigung für alle Kapazitätsreservierungen, die in den letzten 7 Tagen weniger als 20 Prozent ausgelastet waren.

Die E-Mail-Benachrichtigungen und AWS Health Dashboard Benachrichtigungen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die mit dem AWS Konto verknüpft ist, dem die Kapazitätsreservierungen gehören. Die Benachrichtigungen enthalten die folgenden Informationen:

- Die ID der Kapazitätsreservierung.
- Die Availability Zone der Kapazitätsreservierung.
- Die durchschnittliche Nutzungsrate für die Kapazitätsreservierung.
- Der Instance-Typ und die Plattform (Betriebssystem) der Kapazitätsreservierung.

Wenn die Kapazitätsauslastung für eine Kapazitätsreservierung in Ihrem Konto innerhalb von 24 Stunden und 7 Tagen unter 20 Prozent fällt, werden außerdem Ereignisse AWS Health an EventBridge gesendet. Mit können Sie Regeln erstellenEventBridge, die automatische Aktionen wie das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen oder das Auslösen von AWS Lambda Funktionen als Reaktion auf solche Ereignisse aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die unzureichende Kapazitätsreservierung.

Überwachen Sie Statusänderungen für zukünftige Kapazitätsreservierungen

Amazon EC2 sendet ein Ereignis an Amazon, EventBridge wenn sich der Status einer zukünftigen Kapazitätsreservierung ändert.

Das Folgende ist ein Beispiel für dieses Ereignis. In diesem Beispiel wurde die zukünftige Kapazitätsreservierung in den `scheduled` Bundesstaat aufgenommen. Beachten Sie den im `detail-type` Feld hervorgehobenen Bundesstaat.

```
{
   "version":"0",
   "id":"12345678-1234-1234-1234-123456789012",
```

```
   "detail-type":"EC2 Capacity Reservation Scheduled",
   "source":"aws.ec2",
   "account":"123456789012",
   "time":"yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
   "region":"us-east-1",
   "resources":[
      "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdefg"
   ],
   "detail":{
      "capacity-reservation-id":"cr-1234567890abcdefg",
      "state":"scheduled"
   }
}
```

Die möglichen Werte für das `detail-type` Feld sind:

- `Scheduled`
- `Active`
- `Delayed`
- `Unsupported`
- `Failed`
- `Expired`

Weitere Informationen zu diesen Zuständen finden Sie unter Den Status einer Kapazitätsreservierung anzeigen.

Sie können EventBridge Amazon-Ereignisse erstellen, die diese Ereignisse überwachen und dann bestimmte Aktionen auslösen, wenn sie auftreten. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln erstellen, die auf Ereignisse in Amazon reagieren EventBridge.

Um eine Regel zu erstellen, die alle Ereignisse bei Statusänderungen überwacht, können Sie das folgende Ereignismuster verwenden.

```
{
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": [{
    "prefix": "EC2 Capacity Reservation"
  }]
}
```

Um eine Regel zu erstellen, die nur bestimmte Statusänderungen überwacht, können Sie das folgende Ereignismuster verwenden.

```
{
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": [{
    "prefix": "EC2 Capacity Reservation state"
  }]
}
```

Das folgende Ereignismuster überwacht beispielsweise Ereignisse, die gesendet werden, wenn eine zukünftige Kapazitätsreservierung in den `active` Status eintritt.

```
{
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": [{
    "prefix": "EC2 Capacity Reservation Active"
  }]
}
```

Kapazitätsblöcke für ML

Capacity Blocks for ML ermöglichen es Ihnen, GPU-basierte Accelerated Computing-Instances zu einem future Zeitpunkt zu reservieren, um Ihre kurzfristigen Machine-Learning-Workloads (ML) zu unterstützen. Instances, die innerhalb eines Kapazitätsblocks ausgeführt werden, werden innerhalb von Amazon automatisch nahe beieinander platziert EC2 UltraClusters, um blockierungsfreie Netzwerke im Petabit-Bereich mit niedriger Latenz zu gewährleisten.

Sie können Kapazitätsblöcke auch verwenden, um Kapazität für Amazon zu reservieren EC2 UltraServers. UltraServers verbinden Sie mehrere EC2 Amazon-Instances innerhalb einer Accelerator-Verbindung mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite. Sie können UltraServers es verwenden, um die rechen- und speicherintensivsten AI/ML Workloads in den Bereichen Training, Feinabstimmung und Inferenz zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie auf Amazon EC2 UltraServers.

Mit Kapazitätsblöcken können Sie sehen, wann GPU-Instance-Kapazität an zukünftigen Terminen verfügbar ist, und Sie können einen Kapazitätsblock so planen, dass er zu einem Zeitpunkt startet, der für Sie am besten passt. Wenn Sie einen Kapazitätsblock reservieren, erhalten Sie eine vorhersehbare Kapazitätsgarantie für GPU-Instance und zahlen nur für die Zeit, die Sie benötigen. Wir empfehlen Capacity Blocks GPUs , wenn Sie Ihre ML-Workloads tage- oder wochenlang

unterstützen müssen und nicht für eine Reservierung bezahlen möchten, während Ihre GPU-Instances nicht genutzt werden.

Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsfälle für Kapazitätsblöcke aufgeführt.

- Modell-Training und Feinabstimmung für Machine Learning (ML) – Erhalten Sie ununterbrochenen Zugriff auf die GPU-Instances, die Sie für die Durchführung des ML-Modell-Trainings und der Feinabstimmung reserviert haben.
- ML-Experimente und Prototypen – Führen Sie Experimente durch und erstellen Sie Prototypen, die kurzfristig GPU-Instances erfordern.

Sie können einen Kapazitätsblock mit den folgenden Spezifikationen reservieren:

- Reservieren Sie bis zu 8 Wochen im Voraus eine Startzeit
- Lege eine Reservierungsdauer von einem bis 14 Tagen oder einem Vielfachen von 7 Tagen bis zu 182 Tagen fest (Beispiele: 21 Tage, 28 Tage)
- Konfigurieren Sie bis zu 64 Instanzen pro Kapazitätsblock
- Konfigurieren Sie bis zu 256 Instanzen in mehreren Kapazitätsblöcken

Bei Amazon EC2 UltraServers UltraServer entspricht jeder Block einem Kapazitätsblock. Sie können mit einer UltraServers einzigen Anfrage mehrere anfordern.

Sie können Kapazitätsblöcke verwenden, `ump6-b200`,`p5`,`p5e`,`p5en`, `p4d` `p4detrn1`, und `trn2` Instanzen zu reservieren. Sie können die folgenden UltraServer Typen über Capacity Blocks erwerben: `P6e-GB200` und `Trn2` (in der Vorschauversion).

Um einen Kapazitätsblock zu reservieren, geben Sie zunächst Ihren Kapazitätsbedarf an, einschließlich des Instance-Typs oder UltraServer -Typs, der Anzahl der Instances oder der Zeitspanne UltraServers, des frühesten Startdatums und des spätesten Enddatums, die Sie benötigen. Anschließend wird Ihnen ein verfügbares Kapazitätsblock-Angebot angezeigt, das Ihren Spezifikationen entspricht. Das Angebot für den Kapazitätsblock enthält Details wie Startzeit, Availability Zone und Reservierungspreis. Der Angebotspreis eines Kapazitätsblocks hängt vom verfügbaren Angebot und der Nachfrage zum Zeitpunkt der Bereitstellung des Angebots ab. Nach der Reservierung eines Kapazitätsblocks ändert sich der Preis nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Fakturierung für Kapazitätsblöcke.

Wenn Sie ein Angebot für ein Kapazitätsblock erwerben, wird Ihre Reservierung für das von Ihnen ausgewählte Datum und die Anzahl der Instances erstellt. Wenn Ihre Kapazitätsblock-Reservierung

beginnt, können Sie Instances gezielt starten, indem Sie die Reservierungs-ID in Ihren Startanfragen angeben.

Sie können alle Instances, die Sie reserviert haben, bis 30 Minuten (für Instance-Typen) oder 60 Minuten (für UltraServer Typ) vor der Endzeit des Kapazitätsblocks verwenden. Wenn noch 30 Minuten (für Instance-Typen) oder 60 Minuten (für UltraServer Typen) in Ihrer Kapazitätsblock-Reservierung übrig sind, beginnen wir damit, alle Instances zu beenden, die im Capacity-Block ausgeführt werden. Wir nutzen diese Zeit zur Bereinigung Ihrer Instances, bevor wir den Kapazitätsblock dem nächsten Kunden bereitstellen. Bis zu EventBridge 10 Minuten vor Beginn des Kündigungsvorgangs senden wir ein Ereignis aus. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Kapazitätsblöcke mit EventBridge.

Themen

- Unterstützte Plattformen
- Überlegungen
- Zugehörige Ressourcen
- Preise und Fakturierung für Kapazitätsblöcke
- Voraussetzungen für Kapazitätsblöcke
- Suchen und Erwerben von Kapazitätsblöcken
- Starten Sie Instances mithilfe von Capacity Blocks
- Anzeigen von Kapazitätsblöcken
- Kapazitätsblöcke erweitern
- Überwachen Sie Kapazitätsblöcke mit EventBridge
- Kapazität protokollieren Blockiert API-Aufrufe mit AWS CloudTrail

Unterstützte Plattformen

Capacity Blocks für ML unterstützen derzeit nur Instances und nur UltraServers mit Standard-Tenancy. Wenn Sie den AWS Management Console zum Kauf eines Kapazitätsblocks verwenden, ist die Standardplattformoption Linux/UNIX. Wenn Sie das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder AWS SDK zum Kauf eines Capacity-Blocks verwenden, sind die folgenden Plattformoptionen verfügbar:

- Linux/Unix
- Red Hat Enterprise Linux

- RHEL mit HA
- SUSE Linux
- Ubuntu Pro

Überlegungen

Berücksichtigen Sie vor der Verwendung von Kapazitätsblöcken die folgenden Details und Einschränkungen.

- Wenn wir eine Beeinträchtigung feststellen, die sich auf einen UltraServer Kapazitätsblock auswirkt, werden wir Sie benachrichtigen, aber im Allgemeinen werden wir keine Maßnahmen ergreifen, um Ihre Instances auf dem Kapazitätsblock zu beenden. Dies dient dazu, unbeabsichtigte Unterbrechungen Ihrer Workloads zu minimieren. Nach Erhalt dieser Benachrichtigung können Sie den UltraServer Kapazitätsblock unverändert weiter verwenden oder eine Problembehebung beantragen, indem Sie alle Instances auf dem Kapazitätsblock beenden und eine Support-Anfrage einreichen. AWS Nachdem wir Ihre Support-Anfrage erhalten haben, werden wir Sie benachrichtigen, sobald wir die Behebung abgeschlossen haben und Sie Instances auf Ihrem Capacity Block neu starten können. UltraServer
- Bei `P6e-GB200` UltraServer Kapazitätsblöcken müssen Sie Ihre Instances mindestens 60 Minuten vor dem Ende des Kapazitätsblocks beenden.
- Um `P6e-GB200` UltraServer Capacity Blocks verwenden zu können, müssen Sie für die lokale Zone von Dallas (Nord-Virginia) angemeldet sein.
- Jeder Kapazitätsblock kann bis zu 64 Instances haben, und Sie können bis zu 256 Instances in Kapazitätsblöcken haben.
- Sie können Kapazitätsblockangebote beschreiben, die bereits in 30 Minuten beginnen können.
- Kapazitätsblöcke beginnen und enden um 11:30 Uhr koordinierte Weltzeit (UTC).
- Der Beendigungsprozess für Instances, die in einem Kapazitätsblock ausgeführt werden, beginnt um 11:00 Uhr koordinierter Weltzeit (UTC) am letzten Tag der Reservierung.
- Kapazitätsblöcke können mit einer Startzeit bis zu 8 Wochen in der Zukunft reserviert werden.
- Stornierungen von Kapazitätsblöcken sind nicht zulässig.
- Ein Kapazitätsblock kann nicht verschoben oder aufgeteilt werden.
- Kapazitätsblöcke können nicht von mehreren AWS Konten oder innerhalb Ihrer AWS Organisation gemeinsam genutzt werden.
- Kapazitätsblöcke können nicht in einer Gruppe von Kapazitätsreservierungen verwendet werden.

- Die Gesamtzahl der Instanzen, die in Kapazitätsblöcken für alle Konten in Ihrer AWS Organisation reserviert werden können, darf an einem bestimmten Datum 64 Instanzen nicht überschreiten.
- Um einen Kapazitätsblock zu verwenden, müssen Instances gezielt die Reservierungs-ID verwenden.
- Instances in einem Kapazitätsblock werden nicht auf Ihre On-Demand-Instances angerechnet.
- Stellen Sie für P5-Instances, die ein benutzerdefiniertes AMI verwenden, sicher, dass Sie über die erforderliche Software und Konfiguration für EFA verfügen.
- Informationen zu verwalteten Amazon EKS-Knotengruppen finden Sie unter Erstellen einer verwalteten Knotengruppe mit Amazon EC2 Capacity Blocks for ML. Informationen zu selbstverwalteten Amazon-EKS-Knotengruppen finden Sie unter Verwenden von Kapazitätsblöcken für ML mit selbstverwalteten Knoten.

Zugehörige Ressourcen

Nachdem Sie einen Kapazitätsblock erstellt haben, können Sie mit dem Kapazitätsblock Folgendes tun:

- Starten Sie Instances im Kapazitätsblock. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie Instances mithilfe von Capacity Blocks.
- Erstellen Sie eine Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Kapazitätsblöcken für Machine-Learning-Workloads im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Wenn Sie Amazon EC2 Auto Scaling oder Amazon EKS verwenden, können Sie die Skalierung so planen, dass sie zu Beginn der Kapazitätsblockreservierung ausgeführt wird. Bei der geplanten Skalierung werden Wiederholungsversuche AWS automatisch für Sie erledigt, sodass Sie sich keine Gedanken über die Implementierung der Wiederholungslogik für vorübergehende Ausfälle machen müssen.

- Verbessern Sie ML-Workflows mit. AWS ParallelCluster Weitere Informationen finden Sie unter Verbesserung von ML-Workflows mit AWS ParallelCluster und Amazon EC2 Capacity Blocks for ML.

Weitere Informationen zu AWS ParallelCluster finden Sie unter Was ist AWS ParallelCluster.

Preise und Fakturierung für Kapazitätsblöcke

Mit Amazon EC2 Capacity Blocks for ML zahlen Sie nur für das, was Sie reservieren. Der Preis eines Kapazitätsblocks hängt vom verfügbaren Angebot und der verfügbaren Nachfrage für Kapazitätsblöcke zum Zeitpunkt des Kaufs ab. Sie können den Preis eines Kapazitätsblockangebots anzeigen, bevor Sie es reservieren. Der Preis für den Kapazitätsblocks wird zum Zeitpunkt der Reservierung im Voraus berechnet. Wenn Sie über einen Zeitraum hinweg nach einem Kapazitätsblock suchen, erhalten Sie von uns das günstigste verfügbare Kapazitätsblockangebot. Nachdem Sie einen Kapazitätsblock reserviert haben, ändert sich der Preis nicht.

Wenn Sie einen Kapazitätsblock verwenden, zahlen Sie für das Betriebssystem, das Sie nutzen, wenn Ihre Instances ausgeführt werden. Weitere Informationen zu den Preisen für Betriebssysteme finden Sie unter Amazon EC2 Capacity Blocks for ML Pricing.

Fakturierung

Der Preis für das Angebot eines Kapazitätsblocks wird im Voraus berechnet. Die Zahlung wird innerhalb von 5 Minuten bis 12 Stunden nach dem Kauf eines Kapazitätsblocks über Ihr AWS -Konto abgerechnet. Während Ihre Zahlung bearbeitet wird, verbleibt die Ressource für Ihre Kapazitätsblock-Reservierung im Status `payment-pending`. Wenn Ihre Zahlung nicht mindestens 5 Minuten vor der Startzeit Ihres Blocks oder innerhalb von 12 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt) bearbeitet werden kann, wird Ihr Kapazitätsblock freigegeben und der Reservierungsstatus ändert sich zu `payment-failed`.

Nachdem Ihre Zahlung erfolgreich verarbeitet wurde, ändert sich der Status der Kapazitätsblock-Ressource von `payment-pending` in `scheduled`. Sie erhalten eine Rechnung mit der einmaligen Vorauszahlung. Auf der Rechnung können Sie den gezahlten Betrag der Kapazitätsblock-Reservierungs-ID zuordnen.

Wenn Ihre Kapazitätsblock-Reservierung beginnt, erfolgt die Abrechnung nur auf Grundlage des Betriebssystems, das Sie verwenden, während Ihre Instances in der Reservierung ausgeführt werden. Sie können Ihre Nutzung und die damit verbundenen Gebühren in Ihrer Jubiläumsrechnung für den Nutzungsmonat in Ihrem AWS Cost and Usage Report anzeigen.

> **Note**
>
> Savings Plans und Rabatte für Reserved Instances gelten nicht für Kapazitätsblöcke.

Anzeigen Ihrer Rechnung

Sie können Ihre Rechnung in der AWS Fakturierung und Kostenmanagement Konsole einsehen. Die Vorauszahlung für Ihren Kapazitätsblock erfolgt in dem Monat, in dem Sie die Reservierung erworben haben.

Nachdem Ihre Reservierung begonnen hat, werden auf Ihrer Rechnung separate Zeilen für die genutzte und ungenutzte Zeit der Blockreservierung angezeigt. Anhand dieser Einzelposten können Sie sehen, wie viel Zeit für Ihre Reservierung aufgewendet wurde. Wenn Sie ein Premium-Betriebssystem nutzen, wird Ihnen in der Zeile für die genutzte Zeit nur eine Nutzungsgebühr angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Fakturierung für Kapazitätsblöcke. Für nicht genutzte Zeit fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen Ihrer Rechnung im AWS Fakturierung und Kostenmanagement -Benutzerhandbuch.

Wenn Ihr Kapazitätsblock in einem anderen Monat beginnt als dem, in dem Sie Ihre Reservierung erworben haben, werden der Vorabpreis und die Reservierungsnutzung in separaten Abrechnungsmonaten angezeigt. In Ihrem AWS Cost and Usage Report ist die Reservierungs-ID für den Kapazitätsblock in der Reservation/ReservationARN-Position Ihrer Vorausgebühr und unter LineItem/ResourceID in Ihrer Jubiläumsrechnung aufgeführt, sodass Sie die Nutzung dem entsprechenden Vorabpreis zuordnen können.

Voraussetzungen für Kapazitätsblöcke

Sie müssen Instances in einer starten AWS-Region , die den Instance-Typ unterstützt, den Sie verwenden möchten.

Kapazitätsblöcke mit **`p6-b200.48xlarge`**-Instances sind im Folgenden AWS-Region verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-east-2	USA Ost (Ohio)
us-west-2	USA West (Oregon)

Kapazitätsblöcke mit **`p5.48xlarge`**-Instances sind im Folgenden AWS-Regionen verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-east-2	USA Ost (Ohio)
us-west-1	USA West (Nordkalifornien)
us-west-2	USA West (Oregon)
eu-north-1	Europa (Stockholm)
eu-west-2	Europa (London)
sa-east-1	Südamerika (São Paulo)
ap-northeast-1	Asien-Pazifik (Tokio)
ap-south-1	Asien-Pazifik (Mumbai)
ap-southeast-2	Asien-Pazifik (Sydney)
ap-southeast-3	Asien-Pazifik (Jakarta)

Kapazitätsblöcke mit **`p5e.48xlarge`**-Instances sind im Folgenden AWS-Regionen verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-east-2	USA Ost (Ohio)
us-west-1	USA West (Nordkalifornien)
us-west-2	USA West (Oregon)
eu-north-1	Europa (Stockholm)
eu-west-2	Europa (London)

Regionscode	Name der Region
sa-east-1	Südamerika (São Paulo)
ap-northeast-1	Asien-Pazifik (Tokio)
ap-south-1	Asien-Pazifik (Mumbai)
ap-southeast-2	Asien-Pazifik (Sydney)
ap-southeast-3	Asien-Pazifik (Jakarta)

Kapazitätsblöcke mit **`p5en.48xlarge`**-Instances sind im Folgenden AWS-Regionen verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-east-2	USA Ost (Ohio)
us-west-1	USA West (Nordkalifornien)
us-west-2	USA West (Oregon)
eu-north-1	Europa (Stockholm)
eu-west-2	Europa (London)
eu-south-2	Europa (Spain)
sa-east-1	Südamerika (São Paulo)
ap-northeast-1	Asien-Pazifik (Tokio)
ap-northeast-2	Asien-Pazifik (Seoul)
ap-south-1	Asien-Pazifik (Mumbai)
ap-southeast-3	Asien-Pazifik (Jakarta)

Kapazitätsblöcke mit **`p4d.24xlarge`**-Instances sind im Folgenden AWS-Regionen verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-east-2	USA Ost (Ohio)
us-west-2	USA West (Oregon)

Kapazitätsblöcke mit **`p4de.24xlarge`**-Instances sind im Folgenden AWS-Regionen verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-west-2	USA West (Oregon)

Kapazitätsblöcke mit **`trn1.32xlarge`**-Instances sind im Folgenden AWS-Regionen verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-east-2	USA Ost (Ohio)
us-west-1	USA West (Nordkalifornien)
us-west-2	USA West (Oregon)
eu-north-1	Europa (Stockholm)
ap-south-1	Asien-Pazifik (Mumbai)
ap-southeast-2	Asien-Pazifik (Sydney)
ap-southeast-4	Asien-Pazifik (Melbourne)

Kapazitätsblöcke mit **`trn2.48xlarge`**-Instances sind im Folgenden AWS-Region verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-east-2	USA Ost (Ohio)

EC2 UltraServers Amazon-Kapazitätsblöcke

Kapazitätsblöcke mit **`Trn2`** UltraServers sind in der Vorschauversion wie folgt verfügbar AWS-Region.

Regionscode	Name der Region
us-east-2	USA Ost (Ohio)

Kapazitätsblöcke mit **`P6e-GB200`** UltraServers sind in der folgenden AWS lokalen Zone verfügbar.

Regionscode	Name der Region
us-ost-1-dfw-2a	Lokale Zone von Dallas (Nord-Virginia)

> **Note**
>
> Kapazitätsblockgrößen von 64 Instances werden nicht für alle Instance-Typen in allen AWS-Regionen unterstützt.

Suchen und Erwerben von Kapazitätsblöcken

Um einen Kapazitätsblock zu reservieren, müssen Sie zunächst einen Zeitblock finden, in dem Kapazität verfügbar ist, der Ihren Anforderungen entspricht. Um nach einen Kapazitätsblock zu finden, der reserviert werden kann, geben Sie Folgendes an.

- Die Anzahl der von Ihnen benötigten Instances
- Die Zeitdauer, für die Sie die Instances benötigen
- Der Zeitraum, in dem Sie Ihre Reservierung benötigen

Um nach einem verfügbaren Kapazitätsblock-Angebot zu suchen, geben Sie eine Reservierungsdauer und die Anzahl der Instances an. Sie müssen die Reservierungsdauer in Schritten von 1 Tag bis zu 14 Tagen und in Schritten von 7 Tagen bis zu 182 Tagen angeben. Jeder Kapazitätsblock kann bis zu 64 Instances haben, und Sie können bis zu 256 Instances in Kapazitätsblöcken haben.

Wenn Sie einen Kapazitätsblock anfordern, der Ihren Spezifikationen entspricht, geben wir die Details von bis zu 3 verfügbaren Blöcken an. Alle Kapazitätsblöcke enden um 11:30 Uhr UTC, sodass die Blöcke, die am selben Tag beginnen, eine Dauer haben, die Ihrer gewünschten Dauer am nächsten kommt. Ein Block hat eine Dauer, die etwas unter Ihrer gewünschten Dauer liegt, während der andere eine etwas längere Dauer als Ihre gewünschte Dauer hat.

Zu den Angebotsdetails gehören die Startzeit der Reservierung, die Availability Zone für die Reservierung und der Preis der Reservierung. Weitere Informationen finden Sie unter Preise und Fakturierung für Kapazitätsblöcke.

Sie können das angezeigte Kapazitätsblock-Angebot erwerben oder Ihre Suchkriterien ändern, um andere verfügbaren Optionen anzuzeigen. Es gibt keine vordefinierte Verfallszeit für das Angebot, die Angebote sind jedoch nur nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient“ verfügbar.

Wenn Sie ein Kapazitätsblock-Angebot erwerben, erhalten Sie sofort eine Antwort, die bestätigt, dass Ihr Kapazitätsblock reserviert wurde. Nach der Bestätigung wird in Ihrem Konto eine neue Kapazitätsreservierung mit dem Reservierungstyp `capacity-block` und einem `start-date` angezeigt, das auf die Startzeit des von Ihnen erworbenen Angebots festgelegt ist. Ihre Kapazitätsblock-Reservierung wurde mit dem Status `payment-pending` erstellt. Nachdem die Vorauszahlung erfolgreich verarbeitet wurde, ändert sich der Reservierungsstatus in `scheduled`. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturierung.

> **Note**
>
> Um `P6e-GB200` UltraServer Capacity Blocks verwenden zu können, müssen Sie für die Local Zone Dallas Local Zone (Nord-Virginia) angemeldet sein.

Console

Um einen Capacity Block zu finden und zu kaufen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm eine AWS-Region aus. Die Wahl ist wichtig, weil Kapazitätsblockgrößen von 64 Instances nicht für alle Instance-Typen in allen Regionen unterstützt werden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Capacity Reservations, Create Capacity Block aus.
4. Wählen Sie unter Kapazitätsblocktypen entweder Instances oder aus UltraServers.
5. Unter Kapazitätsattributen können Sie Ihre Kapazitätsblock-Suchparameter definieren. Standardmäßig ist die Plattform Linux. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem auswählen möchten, verwenden Sie die AWS CLI. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Plattformen.
6. Geben Sie unter Gesamtkapazität (für Instances) oder UltraServer Anzahl (für UltraServers) die Anzahl der Instances an, die UltraServers Sie reservieren möchten.
7. Geben Sie unter Dauer die Anzahl der Tage oder Wochen ein, für die Sie die Reservierung benötigen.
8. Geben Sie unter Zeitraum für die Suche nach Kapazitätsblöcken das früheste Datum ein, an dem Ihre Reservierung beginnen soll.
9. Wählen Sie Kapazitätsblöcke suchen.
10. Wenn ein Kapazitätsblock verfügbar ist, der Ihren Spezifikationen entspricht, wird unter Empfohlene Kapazitätsblöcke ein Angebot angezeigt. Wenn mehrere Angebote Ihren Spezifikationen entsprechen, wird das preisgünstigste verfügbare Kapazitätsblock-Angebot angezeigt. Um andere Kapazitätsblock-Angebote anzuzeigen, passen Sie Ihre Sucheingaben an und wählen Sie erneut Kapazitätsblöcke suchen.
11. Wenn Sie ein Kapazitätsblock-Angebot finden, das Sie erwerben möchten, wählen Sie Weiter.
12. (Optional) Wählen Sie auf der Seite Tags hinzufügen die Option Neues Tag hinzufügen aus.
13. Auf der Seite Überprüfen und Kaufen werden das Start- und Enddatum, die Dauer, die Gesamtzahl der Instances und der Preis aufgeführt.

    > **Note**
    >
    > Kapazitätsblöcke können nicht storniert werden, nachdem Sie sie reserviert haben.

14. Geben Sie im Popup-Fenster Einen Kapazitätsblock kaufen Bestätigen ein und wählen Sie dann Kaufen aus.

AWS CLI

Um eine Instanz zu finden: Capacity Block

Verwenden Sie den Befehl describe-capacity-block-offerings.

Im folgenden Beispiel wird nach der Instanz Capacity Blocks gesucht.

```
aws ec2 describe-capacity-block-offerings \
--instance-type p5.48xlarge \
--instance-count 16 \
--start-date-range 2023-08-14T00:00:00Z \
--end-date-range 2023-10-22-T00:00:00Z \
--capacity-duration-hours 48
```

Das folgende Beispiel findet UltraServer Capacity Blocks.

```
aws ec2 describe-capacity-block-offerings \
--ultraserver-type u-p6e-gb200x72 \
--ultraserver-count 1 \
--start-date-range 2023-08-14T00:00:00Z \
--end-date-range 2023-10-22-T00:00:00Z \
--capacity-duration-hours 48
```

Um einen Capacity-Block zu kaufen

Verwenden Sie den purchase-capacity-blockBefehl mit der Angebots-ID des Kapazitätsblocks aus der Ausgabe des vorherigen Beispiels.

```
aws ec2 purchase-capacity-block \
--capacity-block-offering-id cbr-0123456789abcdefg \
--instance-platform Linux/UNIX
```

PowerShell

Um Kapazitätsblöcke zu finden

Verwenden Sie das Get-EC2CapacityBlockOfferingCmdlet.

Im folgenden Beispiel wird nach der Instanz Capacity Blocks gesucht.

```
Get-EC2CapacityBlockOffering `
-InstanceType p5.48xlarge `
-InstanceCount 16 `
-CapacityDurationHour 48 `
-StartDateRange 2023-08-14T00:00:00Z `
-EndDateRange 2023-10-22-T00:00:00Z
```

Das folgende Beispiel findet UltraServer Capacity Blocks.

```
Get-EC2CapacityBlockOffering `
-UltraserverType u-p6e-gb200x72 `
-UltraserverCount  1 `
-CapacityDurationHour 48 `
-StartDateRange 2023-08-14T00:00:00Z `
-EndDateRange 2023-10-22-T00:00:00Z
```

Um einen Capacity-Block zu kaufen

Verwenden Sie das EC2 EC2 CapacityBlock Cmdlet New- mit der Angebots-ID des Capacity-Blocks aus der Ausgabe des vorherigen Beispiels.

```
New-EC2EC2CapacityBlock `
-CapacityBlockOfferingId cbr-0123456789abcdefg `
-InstancePlatform Linux/UNIX
```

Starten Sie Instances mithilfe von Capacity Blocks

Um Ihren Kapazitätsblock zu verwenden, müssen Sie beim Starten von Instances die Kapazitätsblock-Reservierungs-ID angeben. Das Starten einer Instance in einem Kapazitätsblock verringert die verfügbare Kapazität um die Anzahl der gestarteten Instances. Wenn Ihre erworbene Instance-Kapazität beispielsweise acht Instances beträgt und Sie vier Instances starten, verringert sich die verfügbare Kapazität um vier.

Wenn Sie eine im Kapazitätsblock ausgeführte Instance beenden, bevor die Reservierung endet, können Sie an ihrer Stelle eine neue Instance starten. Wenn Sie eine Instance in einem Kapazitätsblock anhalten oder beenden, dauert die Bereinigung Ihrer Instance mehrere Minuten, bevor Sie eine andere Instance starten können, um sie zu ersetzen. Während dieser Zeit befindet sich Ihre Instance im Anhalte- oder `shutting-down`-Status. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, ändert sich Ihr Instance-Status in `stopped` oder `terminated`. Anschließend

wird die verfügbare Kapazität in Ihrem Kapazitätsblock aktualisiert, um eine weitere zur Verwendung verfügbare Instance anzuzeigen.

Voraussetzungen

- Ihre Instance kann nicht in einem Subnetz in einer anderen Availability Zone als der Availability Zone gestartet werden, in der sich Ihr Kapazitätsblock befindet.
- Ihre Instance kann nicht mit einem AMI mit einer anderen Plattform als der Plattform für Ihren Capacity Block gestartet werden.
- Um `P6e-GB200` UltraServer Capacity Blocks verwenden zu können, müssen Sie für die lokale Zone von Dallas (Nord-Virginia) angemeldet sein.

Console

Um Instances mit einem Capacity Block zu starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand die Region für Ihre Kapazitätsblock-Reservierung aus.
3. Wählen Sie im Dashboard der EC2 Amazon-Konsole die Option Launch instance aus.
4. Befolgen Sie das Verfahren zum Starten einer Instance.
5. Erweitern Sie Erweiterte Details und konfigurieren Sie die Instance dann wie folgt.
   a. Wählen Sie als Kaufoption Kapazitätsblöcke aus.
   b. Wählen Sie für Kapazitätsreservierung die Option Kapazitätsreservierung angeben aus.
   c. Wählen Sie unter „Capacity Reservation Targeted ID“ die ID Ihrer Kapazitätsblock-Reservierung aus.
6. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.

AWS CLI

Um Instances mit einem Kapazitätsblock zu starten

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `MarketType` Option.

```
--instance-market-options MarketType='capacity-block'
```

Sie müssen auch die `capacity-reservation-specification` Option angeben.

```
--capacity-reservation-specification
 CapacityReservationTarget={CapacityReservationId=cr-0abc123def456789a}
```

PowerShell

Um Instances mit einem Capacity Block zu starten

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem `-InstanceMarketOption` Parameter.

```
-InstanceMarketOption $marketOptions
```

Definieren Sie die Marktoptionen wie folgt.

```
$marketOptions = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceMarketOptionsRequest
$marketOptions.MarketType = "capacity-block"
```

Sie müssen auch die `-CapacityReservationTarget_CapacityReservationId` Option angeben.

```
-CapacityReservationTarget_CapacityReservationId cr-0abc123def456789a
```

Zugehörige Ressourcen

- Informationen zum Erstellen einer Startvorlage für einen Kapazitätsblock finden Sie unterthe section called “Startvorlagen”.
- Informationen zum Starten von Instances in einem Capacity-Block mithilfe von EC2 Fleet finden Sie unterTutorial: Konfigurieren Sie Ihre EC2 Flotte so, dass Instances in Kapazitätsblöcken gestartet werden.
- Informationen zum Einrichten einer von EKS verwalteten Knotengruppe mit einem Kapazitätsblock finden Sie unter Erstellen einer verwalteten Knotengruppe mit Kapazitätsblöcken für ML im Amazon EKS-Benutzerhandbuch.
- Informationen zur Einrichtung AWS ParallelCluster mithilfe eines Kapazitätsblocks finden Sie unter ML on AWS ParallelCluster.

Anzeigen von Kapazitätsblöcken

Nachdem Sie einen Kapazitätsblock reserviert haben, können Sie die Kapazitätsblock-Reservierung in Ihrem AWS -Konto anzeigen. Sie können das `start-date` und `end-date` anzeigen, um zu sehen, wann Ihre Reservierung beginnt und endet. Vor Beginn einer Kapazitätsblock-Reservierung wird die verfügbare Kapazität als Null angezeigt. Wie viele Instances in Ihrem Kapazitätsblock verfügbar sein werden, können Sie anhand des Tag-Werts für den Tag-Schlüssel `aws:ec2capacityreservation:incrementalRequestedQuantity` anzeigen.

Wenn eine Kapazitätsblock-Reservierung beginnt, ändert sich der Reservierungsstatus von `scheduled` zu `active`. Wir senden ein Ereignis über Amazon EventBridge, um Sie darüber zu informieren, dass der Capacity Block zur Verwendung verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Kapazitätsblöcke mit EventBridge.

Kapazitätsblöcke weisen die folgenden Status auf:

- `payment-pending` – Die Vorauszahlung wurde noch nicht verarbeitet.
- `payment-failed` – Die Zahlung konnte nicht innerhalb des 12-Stunden-Zeitraums verarbeitet werden. Ihr Kapazitätsblock wurde veröffentlicht.
- `scheduled` – Die Zahlung wurde verarbeitet und die Kapazitätsblock-Reservierung hat noch nicht begonnen.
- `active` – Die reservierte Kapazität steht Ihnen zur Nutzung zur Verfügung.
- `expired` – Die Kapazitätsblock-Reservierung ist automatisch zu dem in Ihrer Reservierungsanfrage angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit abgelaufen. Die reservierte Kapazität ist nicht mehr für Ihre Nutzung verfügbar.

Console

Um Capacity-Blöcke anzusehen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Auf der Übersichtsseite für Kapazitätsreservierungen sehen Sie eine Ressourcentabelle mit Details zu allen Ihren Ressourcen für Kapazitätsreservierungen. Um nach Ihren Kapazitätsblock-Reservierungen zu suchen, wählen Sie Kapazitätsblöcke aus der Dropdown-Liste über der Kapazitätsreservierungs-ID aus. In der Tabelle können Sie Informationen zu Ihren Kapazitätsblöcken anzeigen, z. B. Start- und Enddatum, Dauer und Status.

4. Für weitere Details zu einem Kapazitätsblock wählen Sie die Reservierungs-ID für den Kapazitätsblock aus, den Sie anzeigen möchten. Auf der Seite mit den Details zur Kapazitätsreservierung werden alle Eigenschaften der Reservierung sowie die Anzahl der genutzten und im Kapazitätsblock verfügbaren Instances angezeigt.

> **Note**
>
> Vor Beginn einer Kapazitätsblock-Reservierung wird die verfügbare Kapazität als Null angezeigt. Die Anzahl der verfügbaren Instances bei Beginn der Kapazitätsblockreservierung kann mithilfe des folgenden Tag-Werts für den Tag-Schlüssel ermittelt werden: `aws:ec2capacityreservation:incrementalRequestedQuantity`.

AWS CLI

Um Kapazitätsblöcke anzuzeigen

Wenn Sie den describe-capacity-reservationsBefehl verwenden, werden standardmäßig sowohl On-Demand-Kapazitätsreservierungen als auch Kapazitätsblockreservierungen aufgeführt. Um nur Ihre Kapazitätsblock-Reservierungen anzuzeigen, filtern Sie nach Reservierungen des Typs`capacity-block`.

```
aws ec2 describe-capacity-reservations \
    --filters Name=reservation-type,Values=capacity-block
```

PowerShell

Um Kapazitätsblöcke anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2CapacityReservationCmdlet. Standardmäßig werden sowohl On-Demand-Kapazitätsreservierungen als auch Kapazitätsblockreservierungen aufgeführt. Um nur Ihre Kapazitätsblock-Reservierungen anzuzeigen, filtern Sie nach Reservierungen des Typs`capacity-block`.

```
Get-EC2CapacityReservation `
    -Filter @{Name="reservation-type"; Values="capacity-block"}
```

Kapazitätsblöcke erweitern

Mit Kapazitätsblöcken reservieren Sie Datenverarbeitungskapazität für Ihre Workloads und sorgen so für Verfügbarkeit und Konsistenz. Um Ihren sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, können Sie die Dauer Ihrer vorhandenen Kapazitätsblöcke nach Bedarf verlängern.

Um einen Kapazitätsblock zu verlängern, muss er den Status `active` oder `scheduled` haben und darf keine Erweiterungen haben, die `payment-pending` sind. Sie können beantragen, dass die Dauer Ihres Kapazitätsblocks auf mindestens 1 Stunde oder maximal 56 Tage verlängert wird, bevor er abläuft. Sie können Ihren Kapazitätsblock in Schritten von einem Tag auf bis zu 14 Tage und in Schritten von 7 Tagen auf insgesamt bis zu 182 Tage (26 Wochen) verlängern. Wenn Sie Ihren Kapazitätsblock verlängern, wird dessen Enddatum aktualisiert, sodass Ihre Instances weiterhin ohne Unterbrechung ausgeführt werden können.

- Die Anzahl der Erweiterungen, die Sie für einen Kapazitätsblock anwenden können, ist unbegrenzt
- Ihre Kapazitätsreservierungs-ID bleibt nach der Verlängerung des Blocks erhalten
- Kapazitätsblöcke können nur verlängert werden, wenn genügend Kapazität zur Verfügung steht, um sie zu unterstützen, was nicht garantiert werden kann.

Fakturierung

Der Preis für das Angebot eines Kapazitätsblocks wird im Voraus berechnet. Die Verlängerung bleibt in `payment-pending` bestehen, bis die Rechnung bezahlt ist. Wenn Ihre Zahlung nicht innerhalb von 12 Stunden oder bis zu 35 Minuten vor dem geplanten Ende des Kapazitätsblocks bearbeitet werden kann (je nachdem, was zuerst eintritt), ist Ihre Verlängerung nicht erfolgreich und der Status ändert sich in `payment-failed`. Ihre Kapazitätsblock-Reservierung bleibt `active` und wird am ursprünglichen Enddatum beendet.

Nachdem Ihre Zahlung erfolgreich bearbeitet wurde, ändert sich der Status der Kapazitätsblock-Verlängerung auf `payment-succeeded` und das Enddatum der Kapazitätsblock-Reservierung wird auf das neue Enddatum aktualisiert. Die Details Ihrer Erweiterung können im Abschnitt mit den Details zur Capacity Block Extension der Konsole oder mithilfe des Befehls -history eingesehen werden. describe-capacity-block-extension

Ihren Kapazitätsblock erweitern

Console

Um einen Kapazitätsblock zu erweitern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kapazitätsreservierungen aus.
3. Auf der Seite Übersicht der Kapazitätsreservierungen sehen Sie eine Ressourcentabelle mit Details zu allen Ihren Ressourcen für Kapazitätsreservierungen. Wählen Sie die Reservierungs-ID für den Kapazitätsblock aus, den Sie erweitern möchten.
4. Wählen Sie im Dropdownmenü Aktionen die Option Kapazitätsblock erweitern aus.
5. Geben Sie unter Dauer die Anzahl der Tage oder Wochen ein, für die Sie die Reservierung verlängern möchten.
6. Wählen Sie Kapazitätsblöcke suchen.
7. Wenn ein Kapazitätsblock verfügbar ist, der Ihren Spezifikationen entspricht, wird unter Empfohlene Kapazitätsblöcke ein Angebot angezeigt. Um andere Kapazitätsblock-Angebote anzuzeigen, passen Sie Ihre Sucheingaben an und wählen Sie erneut Kapazitätsblöcke suchen.
8. Wenn Sie ein Kapazitätsblock-Angebot finden, das Sie erwerben möchten, wählen Sie Erweitern.
9. Geben Sie im Popup-Fenster Kapazitätsblock erweitern Bestätigen ein und wählen Sie dann Erweitern.

AWS CLI

Um eine Capacity Block-Erweiterung zu finden

Verwenden Sie den Befehl describe-capacity-block-extension-offering. Im folgenden Beispiel wird nach einer 48-stündigen Capacity Block-Erweiterung für die angegebene Reservierung gesucht.

```
aws ec2 describe-capacity-block-extension-offerings \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdefg \
    --capacity-block-extension-duration-hours 48
```

Um einen Kapazitätsblock zu verlängern

Verwenden Sie den purchase-capacity-block-extension-Befehl. Geben Sie die ID des Erweiterungsangebots aus der Ausgabe des vorherigen Beispiels an.

```
aws ec2 purchase-capacity-block-extension \
    --capacity-block-extension-offering-id cbe-0123456789abcdefg \
    --capacity-reservation-id cr-1234567890abcdefg
```

PowerShell

Um eine Capacity Block-Erweiterung zu finden

Verwenden Sie das Get-EC2CapacityBlockExtensionOfferingCmdlet. Im folgenden Beispiel wird nach einer 48-stündigen Capacity Block-Erweiterung für die angegebene Reservierung gesucht.

```
Get-EC2CapacityBlockExtensionOffering `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdefg `
    -CapacityBlockExtensionDurationHour 48
```

Um einen Kapazitätsblock zu verlängern

Verwenden Sie das Invoke-EC2CapacityBlockExtensionCmdlet. Geben Sie die Angebots-ID der Erweiterung aus der Ausgabe des vorherigen Beispiels an.

```
Invoke-EC2CapacityBlockExtension `
    -CapacityBlockExtensionOfferingId cbe-0123456789abcdefg `
    -CapacityReservationId cr-1234567890abcdefg
```

Überwachen Sie Kapazitätsblöcke mit EventBridge

Wenn Ihre Kapazitätsblock-Reservierung beginnt, EC2 sendet Amazon ein Ereignis, EventBridge das darauf hinweist, dass Ihre Kapazität einsatzbereit ist. Vierzig Minuten vor Ende Ihrer Kapazitätsblock-Reservierung erhalten Sie ein weiteres EventBridge Ereignis, das Sie darüber informiert, dass alle Instances, die im Rahmen der Reservierung laufen, in 10 Minuten beendet werden. Weitere Informationen zu EventBridge Veranstaltungen finden Sie unter Amazon EventBridge Events.

Die folgenden Ereignisstrukturen für von Kapazitätsblöcken ausgegebene Ereignisse:

Kapazitätsblock bereitgestellt

Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis für Kapazitätsblock bereitgestellt.

```
{
  "customer_event_id": "[Capacity Reservation Id]-delivered",
  "detail_type": "Capacity Block Reservation Delivered",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "[Customer Account ID]",
  "time": "[Current time]",
  "resources": [
    "[ODCR ARN]"
  ],
  "detail": {
    "capacity-reservation-id": "[ODCR ID]",
    "end-date": "[ODCR End Date]"
  }
}
```

Warnung vor Ablauf des Kapazitätsblocks

Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis für die Warnung Kapazitätsblockablauf.

```
{
  "customer_event_id": "[Capacity Reservation Id]-approaching-expiry",
  "detail_type": "Capacity Block Reservation Expiration Warning",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "[Customer Account ID]",
  "time": "[Current time]",
  "resources": [
    "[ODCR ARN]"
  ],
  "detail": {
    "capacity-reservation-id": "[ODCR ID]",
    "end-date": "[ODCR End Date]"
  }
}
```

Kapazität protokollieren Blockiert API-Aufrufe mit AWS CloudTrail

Capacity Blocks ist in einen Dienst integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Dienst in Capacity Blocks ausgeführt wurden. CloudTrail erfasst API-Aufrufe für Capacity Blocks als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe von der Kapazitätsblocks-Konsole und Cdeaufrufe der Kapazitätsblocks-API-Operationen. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Bereitstellung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich

Ereignissen für Kapazitätsblöcke. Auch wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse in der CloudTrail-Konsole in Event history (Ereignisverlauf) anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die an Capacity Blocks gestellt wurde, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

Kapazität: Blockiert Informationen in CloudTrail

CloudTrail ist auf Ihrem aktiviert AWS-Konto , wenn Sie das Konto erstellen. Wenn Aktivitäten in Kapazitätsblöcken auftreten, wird diese Aktivität zusammen mit anderen AWS Serviceereignissen in der CloudTrail Ereignishistorie in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem anzeigen, suchen und herunterladen AWS-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisse mit dem CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem System AWS-Konto, einschließlich der Ereignisse für Kapazitätsblöcke, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole anlegen, gilt dieser für alle AWS-Regionen-Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen in der AWS -Partition und stellt die Protokolldateien in dem von Ihnen angegebenen Amazon-S3-Bucket bereit. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste konfigurieren, um die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Übersicht zum Erstellen eines Trails
- CloudTrail unterstützte Dienste und Integrationen
- Konfigurieren von Amazon SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail
- Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen und Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten

Alle Capacity Blocks-Aktionen werden von der Amazon EC2 API-Referenz protokolliert CloudTrail und sind in dieser dokumentiert. Beispielsweise generieren Aufrufe von und `CapacityBlockActive` Aktionen Einträge in den CloudTrail Protokolldateien. `CapacityBlockScheduled`

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anfrage mit Root- oder AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzeranmeldedaten gestellt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudTrail -Element userIdentity.

Grundlegendes zu den Protokolldateieinträgen für Kapazitätsblöcke

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis ist eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle und enthält Informationen zur angeforderten Aktion, zu Datum und Uhrzeit der Aktion, zu den Anforderungsparametern usw. CloudTrail -Protokolldateien stellen kein geordnetes Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe dar. Daher werden sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt.

Die folgenden Beispiele zeigen CloudTrail Protokolleinträge für:

- TerminateCapacityBlocksInstances
- CapacityBlockPaymentFailed
- CapacityBlockScheduled
- CapacityBlockActive
- CapacityBlockFailed
- CapacityBlockExpired

> **Note**
>
> Aus Datenschutzgründen wurden einige Felder aus den Beispielen geschwärzt.

TerminateCapacityBlocksInstances

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
```

```
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "TerminateCapacityBlockInstances",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Instance",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
    }
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::Instance",
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-0598c7d356eba48d7"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      }
}
```


CapacityBlockPaymentFailed


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockPaymentFailed",
  "awsRegion": "us-east-1",
```

```
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "payment-failed"
      }
}
```

CapacityBlockScheduled

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockScheduled",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
```

```
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "scheduled"
      }
}
```

CapacityBlockActive

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockActive",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "active"
      }
 }
```

CapacityBlockFailed


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CapacityBlockFailed",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "failed"
      }
 }
```


CapacityBlockExpired


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "123456789012",
    "invokedBy": "AWS Internal;"
  },
  "eventTime": "2023-10-02T00:06:08Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
```

```
  "eventName": "CapacityBlockExpired",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.25",
  "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a1b2c3d4-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-12345678",
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::EC2::CapacityReservation"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "serviceEventDetails": {
      "capacityReservationId": "cr-12345678",
      "capacityReservationState": "expired"
      }
}
```

Instance-Startparameter in EC2 Amazon-Startvorlagen speichern

Sie können eine EC2 Amazon-Startvorlage verwenden, um Instance-Startparameter zu speichern, sodass Sie sie nicht bei jedem Start einer EC2 Amazon-Instance angeben müssen. Sie können zum Beispiel eine Startvorlage erstellen, welche die AMI-ID, den Instance-Typ und die Netzwerkeinstellungen speichert, die Sie normalerweise zum Starten von Instances verwenden. Wenn Sie eine Instance mit der EC2 Amazon-Konsole, einem AWS SDK oder einem Befehlszeilentool starten, können Sie die Startvorlage angeben, anstatt die Parameter erneut einzugeben.

Sie können für jede Startvorlage eine oder mehrere nummerierte Startvorlagenversionen erstellen. Jede Version kann unterschiedliche Startparameter besitzen. Wenn Sie eine Instance über eine Startvorlage starten, können Sie eine beliebige Version der Startvorlage verwenden. Wenn Sie keine Version angeben, wird die Standardversion verwendet. Sie können eine beliebige Version der Startvorlage als Standardvorlage festlegen — standardmäßig ist dies die erste Version der Startvorlage.

Im folgenden Diagramm ist eine Startvorlage mit drei Versionen dargestellt. Die erste Version gibt den Instancetyp, die AMI-ID, das Subnetz und das Schlüsselpaar an, mit denen die Instance geladen werden soll. Die zweite Version basiert auf der ersten Version und gibt zudem eine Sicherheitsgruppe für die Instance an. Die dritte Version verwendet für einige der Parameter andere Werte. Version 2 wird als Standardversion festgelegt. Wenn über diese Startvorlage eine Instance gestartet werden würde, würden die Startparameter von Version 2 verwendet werden, sofern keine andere Version angegeben wurde.



Inhalt

- Einschränkungen für EC2 Amazon-Startvorlagen
- Für EC2 Amazon-Startvorlagen sind IAM-Berechtigungen erforderlich
- Verwenden Sie EC2 Amazon-Startvorlagen, um den Start von EC2 Amazon-Instances zu steuern
- Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage
- Ändern einer Startvorlage (Verwalten von Startvorlagenversionen)
- Eine Startvorlage oder Startvorlagenversion löschen

Einschränkungen für EC2 Amazon-Startvorlagen

Die folgenden Einschränkungen gelten für Startvorlagen und Startvorlagenversionen:

- Kontingente — Um die Kontingente für Ihre Startvorlagen und Startvorlagenversionen anzuzeigen, öffnen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole oder verwenden Sie den list-service-quotas AWS CLI Befehl. Jedes AWS Konto kann bis zu 5.000 Startvorlagen pro Region und bis zu 10.000 Versionen pro Startvorlage haben. Ihre Konten können je nach Alter und Nutzungsverlauf über unterschiedliche Kontingente verfügen.

- Parameter sind optional – Startvorlagenparameter sind optional. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Ihre Aufforderung zum Starten einer Instance alle erforderlichen Parameter enthält. Wenn Ihre Startvorlage z. B. keine AMI-ID enthält, müssen Sie eine AMI-ID eingeben, wenn Sie eine Instance mit dieser Startvorlage starten.
- Parameter nicht validiert – Die Parameter der Startvorlage werden nicht vollständig validiert, wenn Sie die Startvorlage erstellen. Wenn Sie falsche Werte für Parameter angeben oder nicht unterstützte Parameterkombinationen verwenden, können keine Instances unter Verwendung dieser Startvorlage gestartet werden. Um Probleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werte angeben, und verwenden Sie unterstützte Parameterkombinationen. Um beispielsweise eine Instance in einer Platzierungsgruppe zu starten, müssen Sie einen unterstützten Instance-Typ angeben.
- Tags – Sie können eine Startvorlage, jedoch nicht die Version einer Startvorlage markieren.
- Unveränderlich – Startvorlagen sind unveränderlich. Um eine Startvorlage zu ändern, müssen Sie eine neue Version der Startvorlage erstellen.
- Versionsnummern – Die Startvorlagenversionen werden in der Reihenfolge nummeriert, in der sie erstellt werden. Wenn Sie eine Startvorlagenversion erstellen, können Sie die Versionsnummer nicht selbst angeben.

Für EC2 Amazon-Startvorlagen sind IAM-Berechtigungen erforderlich

Mit IAM-Berechtigungen können Sie steuern, ob Benutzer Startvorlagen oder Versionen von Startvorlagen auflisten, anzeigen, erstellen oder löschen können.

> **Important**
>
> Sie können Berechtigungen auf Ressourcenebene nicht verwenden, um die Ressourcen einzuschränken, die Benutzer in einer Startvorlage angeben können, wenn sie eine Startvorlage oder eine Startvorlagenversion erstellen. Stellen Sie daher sicher, dass nur vertrauenswürdigen Administratoren die Berechtigung zum Erstellen von Startvorlagen und Startvorlagenversionen gewährt wird.

Sie müssen allen Personen, die eine Startvorlage verwenden, die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen und Zugreifen auf die in der Startvorlage angegebenen Ressourcen gewähren. Zum Beispiel:

- Um eine Instance aus einem freigegebenen privaten Amazon Machine Image (AMI) zu starten, muss der Benutzer über die Startberechtigung für das AMI verfügen.
- Um EBS-Volumes mit Tags aus vorhandenen Snapshots zu erstellen, muss der Benutzer über Lesezugriff auf die Snapshots sowie über Berechtigungen zum Erstellen und Markieren von Volumes verfügen.

Inhalt

- ec2: CreateLaunchTemplate
- ec2: DescribeLaunchTemplates
- ec2: DescribeLaunchTemplateVersions
- ec2: DeleteLaunchTemplate
- Steuern von Berechtigungen für Versionsverwaltung
- Steuern des Zugriffs auf Tags in Startvorlagen

ec2: CreateLaunchTemplate

Um eine Startvorlage in der Konsole oder mithilfe von zu erstellen APIs, muss der Principal über die `ec2:CreateLaunchTemplate` entsprechende Berechtigung in einer IAM-Richtlinie verfügen. Verwenden Sie nach Möglichkeit Tags, um den Zugriff auf die Startvorlagen in Ihrem Konto zu steuern.

Beispielsweise gewährt die folgende IAM-Richtlinienanweisung dem Prinzipal nur dann die Berechtigung, Startvorlagen zu erstellen, wenn die Vorlage das angegebene Tag verwendet (*purpose*=*testing*).

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForCreatingTaggedLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:CreateLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/purpose": "testing"
        }
    }
}
```

Prinzipale, die Schlüssel erstellen, benötigen möglicherweise einige verwandte Berechtigungen, wie beispielsweise:

- ec2: CreateTags — Um der Startvorlage während des `CreateLaunchTemplate` Vorgangs Tags hinzuzufügen, muss der `CreateLaunchTemplate` Aufrufer über die `ec2:CreateTags` entsprechende Berechtigung in einer IAM-Richtlinie verfügen.
- ec2: RunInstances — Um EC2 Instances von der Startvorlage aus zu starten, die sie erstellt haben, muss der Principal auch über die `ec2:RunInstances` entsprechende Berechtigung in einer IAM-Richtlinie verfügen.

Bei Aktionen zur Ressourcenerstellung, die Tags anwenden, müssen Benutzer über `ec2:CreateTags`-Berechtigungen verfügen. Die folgende IAM-Richtlinienanweisung verwendet den Bedingungsschlüssel `ec2:CreateAction`, um Benutzern das Erstellen von Tags nur im Kontext von `CreateLaunchTemplate` zu ermöglichen. Die Benutzer können keine vorhandenen Startvorlagen oder andere Ressourcen kennzeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForTaggingLaunchTemplatesOnCreation",
    "Action": "ec2:CreateTags",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateLaunchTemplate"
        }
    }
}
```

Der IAM-Benutzer, der eine Startvorlage erstellt, verfügt nicht automatisch über die Berechtigung, die von ihm erstellte Startvorlage zu verwenden. Wie jeder andere Prinzipal muss der Ersteller der Startvorlage eine Berechtigung über eine IAM-Richtlinie erhalten. Wenn ein IAM-Benutzer eine EC2 Instance von einer Startvorlage aus starten möchte, muss er über die entsprechende Genehmigung verfügen. `ec2:RunInstances` Wenn Sie diese Berechtigungen gewähren, können Sie angeben, dass Benutzer nur Startvorlagen mit bestimmten oder bestimmten IDs Tags verwenden können. Sie können auch das AMI und andere Ressourcen steuern, auf die jeder, der Startvorlagen verwendet, beim Starten von Instances verweisen und diese verwenden kann, indem Sie Berechtigungen auf

Ressourcenebene für den `RunInstances`-Aufruf angeben. Beispiele für Richtlinien finden Sie unter Startvorlagen.

ec2: DescribeLaunchTemplates

Um Startvorlagen im Konto anzuzeigen und aufzulisten, muss der Prinzipal über die `ec2:DescribeLaunchTemplates`-Berechtigung in einer IAM-Richtlinie verfügen. Da `Describe`-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, müssen sie Sie ohne Bedingungen angeben, und der Wert des Ressourcenelements in der Richtlinie muss `"*"` sein.

Beispielsweise gewährt die folgende IAM-Richtlinienanweisung dem Prinzipal die Berechtigung, alle Startvorlagen im Konto anzuzeigen und aufzulisten.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDescribingLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:DescribeLaunchTemplates",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
}
```

ec2: DescribeLaunchTemplateVersions

Prinzipale, die Startvorlagen aufrufen, sollten auch über die `ec2:DescribeLaunchTemplateVersions`-Berechtigung verfügen, den gesamten Satz von Attributen abzurufen, aus denen die Startvorlagen bestehen.

Um Startvorlagenversionen im Konto anzuzeigen und aufzulisten, muss der Prinzipal über die `ec2:DescribeLaunchTemplateVersions`-Berechtigung in einer IAM-Richtlinie verfügen. Da `Describe`-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, müssen sie Sie ohne Bedingungen angeben, und der Wert des Ressourcenelements in der Richtlinie muss `"*"` sein.

Beispielsweise gewährt die folgende IAM-Richtlinienanweisung dem Prinzipal die Berechtigung, alle Startvorlagenversionen im Konto anzuzeigen und aufzulisten.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDescribingLaunchTemplateVersions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions",
    "Resource": "*"
}
```

ec2: DeleteLaunchTemplate

> **Important**
>
> Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Prinzipalen die Berechtigung zum Löschen einer Ressource gewähren. Das Löschen einer Startvorlage kann zu einem Fehler in einer AWS Ressource führen, die auf der Startvorlage basiert.

Um eine Startvorlage zu löschen muss der Prinzipal über die `ec2:DeleteLaunchTemplate`-Berechtigung in einer IAM-Richtlinie verfügen. Wann immer möglich, verwenden Sie Bedingungsschlüssel, um die Berechtigungen einzuschränken.

Die folgende IAM-Richtlinienanweisung gewährt dem Prinzipal beispielsweise nur dann die Berechtigung, Startvorlagen zu löschen, wenn die Vorlage das angegebene Tag verwendet (*purpose*=*testing*).

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDeletingLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:DeleteLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/purpose": "testing"
        }
    }
}
```

Alternativ können Sie sie verwenden, ARNs um die Startvorlage zu identifizieren, für die die IAM-Richtlinie gilt.

Eine Startvorlage verfügt über den folgenden ARN.

```
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/lt-09477bcd97b0d310e"
```

Sie können mehrere angeben, ARNs indem Sie sie in eine Liste einschließen, oder Sie können den `Resource` Wert `"*"` ohne das `Condition` Element angeben, damit der Prinzipal jede Startvorlage im Konto löschen kann.

Steuern von Berechtigungen für Versionsverwaltung

Vertrauenswürdigen Administratoren können Sie Zugriff zum Erstellen und Löschen von Versionen einer Startvorlage sowie zum Ändern der Standardversion einer Startvorlage gewähren, indem Sie IAM-Richtlinien ähnlich den folgenden Beispielen verwenden.

Important

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Prinzipalen die Berechtigung gewähren, Versionen von Startvorlagen zu erstellen oder Startvorlagen zu ändern.

- Wenn Sie eine Startvorlagenversion erstellen, wirken Sie sich auf alle AWS Ressourcen aus, die es Amazon EC2 ermöglichen, Instances in Ihrem Namen mit der `Latest` Version zu starten.
- Wenn Sie eine Startvorlage ändern, können Sie die Version ändern `Default` und sich somit auf alle AWS Ressourcen auswirken, die es Amazon ermöglichen, Instances in Ihrem Namen mit dieser modifizierten Version EC2 zu starten.

Sie müssen auch vorsichtig sein, wenn Sie mit AWS Ressourcen umgehen, die mit der Vorlagenversion interagieren `Latest` oder diese `Default` starten, wie EC2 Fleet und Spot-Flotte. Wenn eine andere Version der Startvorlage für `Latest` oder verwendet wird`Default`, überprüft Amazon die Benutzerberechtigungen EC2 nicht erneut auf auszuführende Aktionen, wenn neue Instances gestartet werden, um die Zielkapazität der Flotte zu erreichen, da keine Benutzerinteraktion mit der AWS Ressource stattfindet. Indem einem Benutzer die Berechtigung zum Aufrufen von `CreateLaunchTemplateVersion` und erteilt wird `ModifyLaunchTemplate` APIs, wird dem Benutzer die `iam:PassRole` Berechtigung auch erteilt, wenn er die Flotte auf eine andere Version der Startvorlage weiterleitet, die ein Instance-Profil (einen Container für eine IAM-Rolle) enthält. Dies bedeutet, dass ein Benutzer potenziell eine Startvorlage aktualisieren kann, um eine IAM-Rolle an eine Instance zu übergeben, auch wenn er nicht über die entsprechende `iam:PassRole`-Berechtigung verfügt. Sie können dieses Risiko kontrollieren, indem Sie bei der Vergabe von Berechtigungen für die Erstellung und Verwaltung von Startvorlagenversionen vorsichtig vorgehen.

ec2: CreateLaunchTemplateVersion

Um eine neue Version einer Startvorlage zu erstellen, muss der Prinzipal über die `ec2:CreateLaunchTemplateVersion`-Berechtigung für die Startvorlage in einer IAM-Richtlinie verfügen.

Die folgende IAM-Richtlinienerklärung gewährt dem Prinzipal beispielsweise nur dann die Berechtigung, Startvorlagenversionen zu erstellen, wenn die Version das angegebene Tag verwendet (*`environment`*=*`production`*). Alternativ können Sie eine oder mehrere Startvorlagen angeben ARNs, oder Sie können den `Resource` Wert `"*"` ohne das `Condition` Element angeben, damit der Principal Versionen jeder Startvorlage im Konto erstellen kann.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForCreatingLaunchTemplateVersions",
    "Action": "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
    }
}
```

ec2: DeleteLaunchTemplateVersion

> **Important**
>
> Wie immer sollten Sie Vorsicht walten lassen, wenn Sie Prinzipalen die Berechtigung zum Löschen einer Ressource erteilen. Das Löschen einer Version der Startvorlage kann zu einem Fehler in einer AWS Ressource führen, die auf der Version der Startvorlage basiert.

Um eine neue Version einer Startvorlagenversion zu erstellen, muss der Prinzipal über die `ec2:DeleteLaunchTemplateVersion`-Berechtigung für die Startvorlage in einer IAM-Richtlinie verfügen.

Die folgende IAM-Richtlinienerklärung gewährt dem Prinzipal beispielsweise nur dann die Berechtigung, Startvorlagenversionen zu löschen, wenn die Version das angegebene Tag verwendet (*`environment`*=*`production`*). Alternativ können Sie eine oder mehrere Startvorlagen angeben

ARNs, oder Sie können den `Resource` Wert `"*"` ohne das `Condition` Element angeben, damit der Prinzipal Versionen aller Startvorlagen im Konto löschen kann.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDeletingLaunchTemplateVersions",
    "Action": "ec2:DeleteLaunchTemplateVersion",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
    }
}
```

ec2: ModifyLaunchTemplate

Um die mit einer Startvorlage zugeordnete `Default`-Version zu ändern, muss der Prinzipal über die `ec2:ModifyLaunchTemplate`-Berechtigung für die Startvorlage in einer IAM-Richtlinie verfügen.

Die folgende IAM-Richtlinienerklärung gewährt dem Prinzipal beispielsweise nur dann die Berechtigung, Startvorlagen zu ändern, wenn die Vorlage das angegebene Tag verwendet (*environment*=*production*). Alternativ können Sie eine oder mehrere Startvorlagen angeben ARNs, oder Sie können den `Resource` Wert `"*"` ohne das `Condition` Element angeben, damit der Principal jede Startvorlage im Konto ändern kann.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForModifyingLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:ModifyLaunchTemplate",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/environment": "production"
        }
    }
}
```

Steuern des Zugriffs auf Tags in Startvorlagen

Sie können Bedingungsschlüssel verwenden, um Tagging-Berechtigungen einzuschränken, wenn es sich bei der Ressource um eine Startvorlage handelt. Die folgende IAM-Richtlinie erlaubt beispielsweise nur das Entfernen des Tags mit dem *temporary*-Schlüssel aus Startvorlagen im angegebenen Konto und in der angegebenen Region.

```
{
    "Sid": "IAMPolicyForDeletingTagsOnLaunchTemplates",
    "Action": "ec2:DeleteTags",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
    "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": ["temporary"]
        }
    }
}
```

Weitere Informationen zu Bedingungsschlüsseln, mit denen Sie die Tagschlüssel und -werte steuern können, die auf EC2 Amazon-Ressourcen angewendet werden können, finden Sie unterKontrollieren des Zugriffs auf bestimmte Tags (Markierungen).

Verwenden Sie EC2 Amazon-Startvorlagen, um den Start von EC2 Amazon-Instances zu steuern

Sie können die Konfiguration Ihrer EC2 Amazon-Instances steuern, indem Sie angeben, dass Benutzer Instances nur starten können, wenn sie eine Startvorlage verwenden, und dass sie nur eine bestimmte Startvorlage verwenden können. Sie können auch festlegen, wer Startvorlagen und Versionen von Startvorlagen erstellen, ändern, beschreiben und löschen darf.

Verwenden von Startvorlagen zum Steuern von Startparametern

Eine Startvorlage kann alle oder einige der Parameter zum Starten einer Instance beim Start enthalten. Wenn Sie eine Instance über eine Startvorlage starten, können Sie jedoch Parameter außer Kraft setzen, die in der Startvorlage angegeben werden. Sie können auch zusätzliche Parameter angeben, die nicht in der Startvorlage enthalten sind.

> **Note**
>
> Sie können während des Starts keine Startvorlagenparameter entfernen (Sie können beispielsweise keinen Nullwert für den Parameter angeben). Um einen Parameter zu entfernen, erstellen Sie eine neue Version der Startvorlage ohne den Parameter und starten Sie die Instance mit dieser Version.

Zum Starten von Instances müssen Benutzer über die Berechtigung zur Verwendung der `ec2:RunInstances`-Aktion verfügen. Benutzer müssen außerdem über Berechtigungen zum Erstellen oder Verwenden der Ressourcen verfügen, die mit der Instance erstellt oder ihr zugewiesen werden. Sie können für die Aktion `ec2:RunInstances` Berechtigungen auf Ressourcenebene verwenden, um die Startparameter zu steuern, die die Benutzer festlegen können. Alternativ können Sie Benutzern gestatten, eine Instance unter Nutzung einer Startvorlage zu starten. Auf diese Weise können Sie Startparameter über eine Startvorlage anstatt über eine IAM-Richtlinie verwalten und eine Startvorlage als Autorisierungsmethode für das Starten von Instances einsetzen. Sie können z. B. festlegen, dass Benutzer Instances nur über eine Startvorlage starten und dass sie nur eine bestimmte Startvorlage verwenden können. Sie können auch steuern, welche Startparameter Benutzer in der Startvorlage außer Kraft setzen dürfen. Beispiele für Richtlinien finden Sie unter Startvorlagen.

Steuern der Nutzung von Startvorlagen

Standardmäßig sind -Benutzer nicht zum Arbeiten mit Startvorlagen berechtigt. Sie können eine Richtlinie erstellen, über die Benutzer Berechtigungen zum Erstellen, Ändern, Beschreiben und Löschen von Startvorlagen und Startvorlagenversionen erhalten. Sie können auf einige Startvorlagen-Aktionen auch Berechtigungen auf Ressourcenebene anwenden, mit denen Sie steuern können, welche Ressourcen Benutzer für diese Aktionen nutzen können. Weitere Informationen erhalten Sie in den folgenden Beispielrichtlinien: Beispiel: Arbeiten mit Startvorlagen.

Überlegen Sie sorgfältig, wenn Sie Benutzern Berechtigungen zur Verwendung der Aktionen `ec2:CreateLaunchTemplate` und `ec2:CreateLaunchTemplateVersion` erteilen. Mit Berechtigungen auf Ressourcenebene können Sie nicht steuern, welche Ressourcen Benutzer in der Startvorlage angeben können. Um einzuschränken, welche Ressourcen zum Starten einer Instance verwendet werden, achten Sie darauf, nur die betreffenden Administratoren zum Erstellen von Startvorlagen und Startvorlagenversionen zu berechtigen.

Wichtige Sicherheitsbedenken bei der Verwendung von Startvorlagen mit EC2 Fleet oder Spot Fleet

Zur Verwendung von Startvorlagen müssen Sie Ihren Benutzern auch Berechtigungen zum Erstellen, Ändern, Beschreiben und Löschen von Startvorlagen und Startvorlagenversionen erteilen. Sie können steuern, wer Startvorlagen und Startvorlagenversionen erstellen kann, indem Sie den Zugriff auf die Aktionen `ec2:CreateLaunchTemplate` und `ec2:CreateLaunchTemplateVersion` steuern. Sie können auch steuern, wer Startvorlagen ändern kann, indem Sie den Zugriff auf die Aktion `ec2:ModifyLaunchTemplate` steuern.

> **Important**
>
> Wenn eine EC2 Flotte oder Spot-Flotte so konfiguriert ist, dass sie die neueste Version oder die Standardversion der Startvorlage verwendet, weiß die Flotte nicht, ob Latest oder Standard später so geändert werden, dass sie auf eine andere Version der Startvorlage verweisen. Wenn eine andere Version der Startvorlage für Latest oder Standard verwendet wird, überprüft Amazon beim Start neuer Instances zur Erfüllung der Zielkapazität der Flotte EC2 nicht erneut die Berechtigungen für auszuführende Aktionen. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Erteilung von Berechtigungen für die Erstellung und Verwaltung von Startvorlagenversionen, insbesondere bei der Aktion `ec2:ModifyLaunchTemplate`, die es einem Benutzer ermöglicht, die Standardversion der Startvorlage zu ändern.

Wenn einem Benutzer die Erlaubnis erteilt wird, die EC2 Aktionen für die Startvorlage zu verwenden APIs, erhält der Benutzer faktisch auch die `iam:PassRole` Erlaubnis, wenn er eine EC2 Flotte oder Spot-Flotte erstellt oder aktualisiert, sodass er auf eine andere Version der Startvorlage verweist, die ein Instance-Profil (einen Container für eine IAM-Rolle) enthält. Dies bedeutet, dass ein Benutzer potenziell eine Startvorlage aktualisieren kann, um eine IAM-Rolle an eine Instance zu übergeben, auch wenn er nicht über die entsprechende `iam:PassRole`-Berechtigung verfügt. Weitere Informationen und ein Beispiel für eine IAM-Richtlinie finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen, die auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Steuern der Nutzung von Startvorlagen und Beispiel: Arbeiten mit Startvorlagen.

Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage

Sie können eine EC2 Amazon-Startvorlage erstellen, indem Sie Ihre eigenen Werte für die Instance-Konfigurationsparameter angeben oder die Werte aus einer vorhandenen Startvorlage oder EC2 Amazon-Instance abrufen.

Sie müssen nicht für jeden Parameter in der Startvorlage einen Wert angeben. Sie müssen nur einen Instance-Konfigurationsparameter angeben, um eine Startvorlage zu erstellen. Um Parameter anzugeben, die Sie nicht angeben möchten, wählen Sie bei Verwendung der Konsole die Option Nicht in die Startvorlage aufnehmen aus. Wenn Sie ein Befehlszeilentool verwenden, geben Sie die Parameter nicht mit an, um anzuzeigen, dass Sie sie nicht in der Startvorlage angeben möchten.

Wenn Sie in der Startvorlage ein AMI angeben möchten, können Sie entweder ein AMI auswählen oder einen Systems-Manager-Parameter angeben, der beim Start der Instance auf ein AMI verweist.

Wenn eine Instance mit einer Startvorlage gestartet wird, werden die in der Startvorlage angegebenen Werte verwendet, um die entsprechenden Instance-Parameter zu konfigurieren. Wenn in der Startvorlage kein Wert angegeben ist, wird der Standardwert für den entsprechenden Instance-Parameter verwendet.

Aufgaben

- Startvorlage durch Angabe von Parametern erstellen
- Erstellen einer Startvorlage anhand einer vorhandenen Startvorlage
- Erstellen einer Startvorlage aus einer Instance
- Verwenden eines Systems-Manager-Parameters anstelle einer AMI-ID

Startvorlage durch Angabe von Parametern erstellen

Um eine Launchvorlage zu erstellen, müssen Sie den Namen der Launchvorlage und mindestens einen Instance-Konfigurationsparameter angeben.

Eine Beschreibung jedes Parameters finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.

Console

Eine Startvorlage erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Launch Templates (Startvorlagen) und dann Create launch template (Startvorlage erstellen) aus.
3. Gehen Sie unter Name und Beschreibung der Startvorlage folgendermaßen vor:

   a. Geben Sie für Launch template name (Startvorlagenname) einen aussagekräftigen Namen für die Startvorlage ein.

   b. Geben Sie unter Template version description (Beschreibung der Vorlagenversion) eine kurze Beschreibung dieser Version der Startvorlage ein.

   c. Um die Startvorlage bei der Erstellung zu markieren, erweitern Sie Vorlagen-Tags und wählen Sie Tag hinzufügen aus. Geben Sie dann einen Tag-Schlüssel und ein Wert-Paar ein. Wählen Sie für jede weitere Markierung Neue Markierung hinzufügen aus.

   > **Note**
   >
   > Um die Ressourcen zu markieren, die beim Start einer Instance erstellt werden, müssen Sie die Tags unter Resource tags (Ressourcen-Tags) angeben. Weitere Informationen finden Sie im Schritt 9 in diesem Vorgehen.

4. Unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) können Sie entweder die Option Nicht in Startvorlage aufnehmen ausgewählt lassen oder das Betriebssystem (OS) für die Instance und dann ein AMI auswählen. Alternativ können Sie einen Systems-Manager-Parameter angeben, anstatt ein AMI anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines Systems-Manager-Parameters anstelle einer AMI-ID.

   Ein AMI ist eine Vorlage, die das Betriebssystem und die Software enthält, die zum Starten einer Instance erforderlich sind.

5. Unter Instance-Typ können Sie entweder die Option Nicht in Startvorlage einbeziehen aktiviert lassen oder einen Instance-Typ auswählen oder Instance-Attribute angeben und Amazon die Instance-Typen anhand dieser Attribute EC2 identifizieren lassen.

   > **Note**
   >
   > Die Angabe von Instance-Attributen wird nur unterstützt, wenn die Startvorlage von Auto Scaling Scaling-Gruppen, EC2 Fleet und Spot Fleet zum Starten von Instances verwendet wird. Weutere Informationen finden Sie unter Erstellen einer gemischten

Instances-Gruppe mit attributbasierter Auswahl des Instance-Typs und Geben Sie Attribute für die Auswahl des Instance-Typs für EC2 Fleet oder Spot-Flotte an. Wenn Sie die Startvorlage im Launch-Instance-Assistenten oder mit der RunInstances API verwenden möchten, können Sie keine Instance-Typ-Attribute angeben.

Der Instance-Typ bestimmt die Hardware-Konfiguration (CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkkapazität) und die Größe des Host-Computers, der für eine Instance verwendet wird.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Instance-Typ Sie auswählen sollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie Instance-Typen vergleichen, um verschiedene Instance-Typen anhand der folgenden Attribute zu vergleichen: Anzahl von vCPUs, Architektur, Speichergröße (GiB), Speichermenge (GB), Speichertyp und Netzwerkleistung.
- Wählen Sie Rat einholen, um Anleitungen und Vorschläge für Instance-Typen vom EC2 Instance-Typ-Finder zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Empfehlungen vom EC2 Instanztyp-Finder abrufen.

Note

Je nachdem, wann Sie Ihr Konto erstellt haben, sind Sie möglicherweise berechtigt, Amazon EC2 im Rahmen des kostenlosen Kontingents zu nutzen.
Wenn Sie Ihre AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und sie weniger als 12 Monate alt ist, können Sie Amazon im EC2 Rahmen des kostenlosen Kontingents nutzen, indem Sie den Instance-Typ t2.micro oder in Regionen, in denen t2.micro nicht verfügbar ist, den Instance-Typ t3.micro auswählen. Beachten Sie, dass beim Starten einer t3.micro-Instance standardmäßig der Modus Unlimited verwendet wird, wodurch je nach CPU-Auslastung zusätzliche Gebühren anfallen können. Wenn ein Instance-Typ im Rahmen des kostenlosen Kontingents verwendet werden kann, wird er als „Kostenloses Kontingent berechtigt“ gekennzeichnet.
Wenn Sie Ihren Instance-Typ AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, können Sie die Instance-Typen t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large und m7i-flex.large für 6 Monate oder bis Ihr Guthaben aufgebraucht ist verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025.

6. Lassen Sie unter Schlüsselpaar (Anmeldung) für Schlüsselpaar-Name entweder die Option Nicht in Startvorlage aufnehmen ausgewählt, wählen Sie ein vorhandenes Schlüsselpaar oder erstellen Sie ein neues.
7. Unter Netzwerkeinstellungen können Sie entweder die Option Nicht in Startvorlage aufnehmen aktiviert lassen oder Werte für die verschiedenen Netzwerkeinstellungen angeben.
8. Wenn Sie unter Speicher konfigurieren in der Startvorlage ein AMI angegeben haben, enthält das AMI ein oder mehrere Speicher-Volumes, einschließlich des Root-Volumes (Volume 1 (AMI Root)). Sie können optional zusätzliche Volumes angeben, die an die Instance angefügt werden sollen. Um ein neues Volume hinzuzufügen, wählen Sie Add new volume (Neues Volume hinzufügen).
9. Unter Ressourcen-Tags, um die Ressourcen, die beim Start einer Instance erstellt werden mit Tags zu versehene, wählen Sie Tag hinzufügen und geben dann ein Tag-Schlüssel- und Wertepaar ein. Geben Sie unter Resource types (Ressourcentypen) die Ressourcen an, die bei der Erstellung markiert werden sollen. Sie können den gleichen Tag für alle Ressourcen spezifizieren oder verschiedene Tags für verschiedene Ressourcen angeben. Wählen Sie für jedes weitere Tag Add another Tag (Weiteres Tag hinzufügen) aus.

   Sie können Tags für die folgenden Ressourcen angeben, die erstellt werden, wenn eine Startvorlage verwendet wird:

   - Instances
   - Datenträger
   - Elastic Graphics
   - Spot-Instance-Anforderungen
   - Netzwerkschnittstellen

   Note

   Um die Startvorlage selbst zu markieren, müssen Sie die Tags unter Template tags (Vorlagen-Tags) angeben. Weitere Informationen finden Sie im Schritt 3 in diesem Vorgehen.

10. Erweitern Sie für Erweiterte Details den Bereich zur Ansicht der Felder und geben Sie zusätzliche Parameter für die Instance an.
11. Verwenden Sie die Schaltfläche Zusammenfassung, um die Konfiguration Ihrer Startvorlage zu überprüfen. Sie können zu einem beliebigen Abschnitt navigieren, indem Sie den entsprechenden Link auswählen und dann die erforderlichen Änderungen vornehmen.
12. Wenn Sie bereit sind, Ihre Launchvorlage zu erstellen, wählen Sie Create launch template (Launchvorlage erstellen) aus.

AWS CLI

Eine Startvorlage erstellen

Verwenden Sie den create-launch-template-Befehl.

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForWebServer \
    --version-description WebVersion1 \
    --tag-specifications 'ResourceType=launch-
template,Tags=[{Key=purpose,Value=production}]' \
    --launch-template-data file://template-data.json
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispiel-JSON-Datei, welche die Startvorlagen-Daten für die Instance-Konfiguration enthält. Speichern Sie den JSON-Code in einer Datei und fügen Sie ihn in den `--launch-template-data`-Parameter ein, wie im Beispielbefehl gezeigt.

```
{
    "NetworkInterfaces": [{
        "AssociatePublicIpAddress": true,
        "DeviceIndex": 0,
        "Ipv6AddressCount": 1,
        "SubnetId": "subnet-0abcdef1234567890"
    }],
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "InstanceType": "r5.4xlarge",
    "TagSpecifications": [{
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [{
            "Key":"Name",
            "Value":"webserver"
        }]
```

```
    }],
    "CpuOptions": {
        "CoreCount":4,
        "ThreadsPerCore":2
    }
}
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LatestVersionNumber": 1,
        "LaunchTemplateId": "lt-01238c059e3466abc",
        "LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "CreateTime": "2017-11-27T09:13:24.000Z"
    }
}
```

PowerShell

Eine Startvorlage erstellen

Verwenden Sie das Cmdlet. New-EC2LaunchTemplate

```
$launchTemplateData = [Amazon.EC2.Model.RequestLaunchTemplateData]@{
    ImageId = 'ami-0abcdef1234567890'
    InstanceType = 'r5.4xlarge'
    NetworkInterfaces = @(

 [Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateInstanceNetworkInterfaceSpecificationRequest]@{
            AssociatePublicIpAddress = $true
            DeviceIndex = 0
            Ipv6AddressCount = 1
            SubnetId = 'subnet-0abcdef1234567890'
        }
    )
    TagSpecifications = @(
        [Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateTagSpecificationRequest]@{
            ResourceType = 'instance'
            Tags = [Amazon.EC2.Model.Tag]@{
                Key = 'Name'
```

```
                Value = 'webserver'
            }
        }
    )
    CpuOptions = [Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateCpuOptionsRequest]@{
        CoreCount = 4
        ThreadsPerCore = 2
    }
}
$tagSpecificationData = [Amazon.EC2.Model.TagSpecification]@{
    ResourceType = 'launch-template'
    Tags = [Amazon.EC2.Model.Tag]@{
        Key = 'purpose'
        Value = 'production'
    }
}
New-EC2LaunchTemplate -LaunchTemplateName 'TemplateForWebServer' `
    -VersionDescription 'WebVersion1' `
    -LaunchTemplateData $launchTemplateData `
    -TagSpecification $tagSpecificationData
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
CreatedBy            : arn:aws:iam::123456789012:root
CreateTime           : 9/19/2023 16:57:55
DefaultVersionNumber : 1
LatestVersionNumber  : 1
LaunchTemplateId     : lt-01238c059eEXAMPLE
LaunchTemplateName   : TemplateForWebServer
Tags                 : {purpose}
```

Erstellen einer Startvorlage anhand einer vorhandenen Startvorlage

Sie können eine vorhandene Startvorlage klonen und dann die Parameter anpassen, um eine neue Startvorlage zu erstellen. Sie können dies jedoch nur tun, wenn Sie die EC2 Amazon-Konsole verwenden. Das AWS CLI unterstützt das Klonen einer Vorlage nicht. Eine Beschreibung jedes Parameters finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.

Console

So erstellen Sie eine Startvorlage anhand einer vorhandenen Startvorlage

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Launch Templates (Startvorlagen) und dann Create launch template (Startvorlage erstellen) aus.
3. Geben Sie für Launch template name (Startvorlagenname) einen aussagekräftigen Namen für die Startvorlage ein.
4. Geben Sie unter Template version description (Beschreibung der Vorlagenversion) eine kurze Beschreibung dieser Version der Startvorlage ein.
5. Um die Startvorlage bei der Erstellung mit einem Tag zu versehen, erweitern Sie Vorlagen-Tags, wählen Sie Neues Tag hinzufügen und geben Sie ein Tag-Schlüssel- und Wertepaar ein.
6. Erweitern Sie Source template (Quellvorlage). Wählen Sie in Launch template name (Name der Startvorlage) die Startvorlage aus, auf der die neue Startvorlage basieren soll.
7. Wählen Sie für Source template version die Version der Startvorlage aus, auf der die neue Startvorlage basieren soll.
8. Passen Sie alle Startparameter wie erforderlich an und wählen Sie Create launch template (Startvorlage erstellen).

Erstellen einer Startvorlage aus einer Instance

Sie können die Parameter einer vorhandenen EC2 Amazon-Instance klonen und dann die Parameter anpassen, um eine Startvorlage zu erstellen. Eine Beschreibung jedes Parameters finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.

Console

So erstellen Sie eine Startvorlage aus einer Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und anschließend Aktionen, Image und Vorlagen, Vorlage aus einer Instance erstellen aus.

4. Geben Sie einen Namen, eine Beschreibung und Tag (Markierung) an und passen Sie die Startparameter wie erforderlich an.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Startvorlage aus einer Instance erstellen, sind die Netzwerkschnittstelle IDs und die IP-Adressen der Instance nicht in der Vorlage enthalten.

5. Wählen Sie Startvorlage erstellen.

AWS CLI

Sie können die verwenden AWS CLI , um eine Startvorlage aus einer vorhandenen Instance zu erstellen, indem Sie zuerst die Startvorlagendaten von einer Instance abrufen und dann mithilfe der Startvorlagendaten eine Startvorlage erstellen.

So erhalten Sie Startvorlagendaten von einer Instance

- Verwenden Sie den Befehl get-launch-template-data und geben Sie die Instance-ID an. Sie können die Ausgabe als Basis zum Erstellen einer neuen Startvorlage oder einer neuen Version der Startvorlage verwenden. Die Ausgabe umfasst standardmäßig ein `LaunchTemplateData`-Objekt der obersten Ebene, das nicht in den Daten der Startvorlage angegeben werden kann. Verwenden Sie die Option `--query`, um dieses Objekt auszuschließen.

```
aws ec2 get-launch-template-data \
    --instance-id i-0123d646e8048babc \
    --query "LaunchTemplateData"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
    {
        "Monitoring": {},
        "ImageId": "ami-8c1be5f6",
        "BlockDeviceMappings": [
            {
                "DeviceName": "/dev/xvda",
                "Ebs": {
```

```
                    "DeleteOnTermination": true
                }
            }
        ],
        "EbsOptimized": false,
        "Placement": {
            "Tenancy": "default",
            "GroupName": "",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        },
        "InstanceType": "t2.micro",
        "NetworkInterfaces": [
            {
                "Description": "",
                "NetworkInterfaceId": "eni-35306abc",
                "PrivateIpAddresses": [
                    {
                        "Primary": true,
                        "PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
                    }
                ],
                "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                "Groups": [
                    "sg-7c227019"
                ],
                "Ipv6Addresses": [
                    {
                        "Ipv6Address": "2001:db8:1234:1a00::123"
                    }
                ],
                "PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
            }
        ]
    }
```

Sie können die Ausgabe direkt in eine Datei schreiben, z. B.:

```
aws ec2 get-launch-template-data \
    --instance-id i-0123d646e8048babc \
    --query "LaunchTemplateData" >> instance-data.json
```

So erstellen Sie eine Startvorlage mithilfe von Startvorlagendaten

- Verwenden Sie den create-launch-templateBefehl, um mithilfe der Ausgabe des vorherigen Verfahrens eine Startvorlage zu erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Startvorlage mit dem AWS CLI finden Sie unterStartvorlage durch Angabe von Parametern erstellen.

Verwenden eines Systems-Manager-Parameters anstelle einer AMI-ID

Sie können anstelle einer AMI-ID in Ihren Startvorlagen auch einen AWS Systems Manager -Parameter angeben. Wenn sich die AMI-ID ändert, können Sie die AMI-ID an einem Ort aktualisieren, indem Sie den Systems-Manager-Parameter im Systems-Manager-Parameterspeicher aktualisieren. Parameter können auch mit anderen geteilt werden AWS-Konten. Sie können AMI-Parameter zentral in einem Konto speichern und verwalten und sie für jedes andere Konto freigeben, das auf sie verweisen muss. Mithilfe eines Systems-Manager-Parameters können alle Ihre Startvorlagen in einer einzigen Aktion aktualisiert werden.

Ein Systems-Manager-Parameter ist ein benutzerdefiniertes Schlüssel-Wert-Paar, das Sie im AWS Systems Manager -Parameterspeicher erstellen. Der Parameterspeicher bietet einen zentralen Ort zum Speichern Ihrer Anwendungskonfigurationswerte.

Im folgenden Diagramm wird der `golden-ami`-Parameter zuerst dem ursprünglichen AMI `ami-aabbccddeeffgghhi` im Parameterspeicher zugeordnet. In der Startvorlage lautet der Wert für die AMI-ID `golden-ami`. Wenn eine Instance mit dieser Startvorlage gestartet wird, wird die AMI-ID zu `ami-aabbccddeeffgghhi` aufgelöst. Später wird das AMI aktualisiert, was zu einer neuen AMI-ID führt. Im Parameter Store wird der `golden-ami`-Parameter dem neuen `ami-00112233445566778` zugeordnet. Die Startvorlage bleibt unverändert. Wenn eine Instance mit dieser Startvorlage gestartet wird, wird die AMI-ID in das neue `ami-00112233445566778` aufgelöst.



Systems Manager Manager-Parameterformat für AMI IDs

Startvorlagen erfordern, dass benutzerdefinierte Systems-Manager-Parameter das folgende Format einhalten, wenn sie anstelle einer AMI-ID verwendet werden:

- Parametertyp: `String`
- Parameterdatentyp: `aws:ec2:image` – Dadurch wird sichergestellt, dass der Parameterspeicher überprüft, ob der von Ihnen eingegebene Wert das richtige Format für eine AMI-ID hat.

Weitere Informationen zum Erstellen eines gültigen Parameters für eine AMI-ID finden Sie unter Erstellen von Systems-Manager-Parametern im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Systems-Manager-Parameterformat in Startvorlagen

Um einen Systems-Manager-Parameter anstelle einer AMI-ID in einer Startvorlage zu verwenden, müssen Sie beim Angeben des Parameters in der Startvorlage eines der folgenden Formate verwenden:

So verweisen Sie auf einen öffentlichen Parameter:

- `resolve:ssm:`*`public-parameter`*

So verweisen Sie auf einen Parameter, der im selben Konto gespeichert ist:

- `resolve:ssm:`*`parameter-name`*

- `resolve:ssm:parameter-name:version-number` – Die Versionsnummer selbst ist eine Standardbezeichnung
- `resolve:ssm:parameter-name:label`

So verweisen Sie auf einen von einem anderen AWS-Konto freigegebenen Parameter:

- `resolve:ssm:parameter-ARN`
- `resolve:ssm:parameter-ARN:version-number`
- `resolve:ssm:parameter-ARN:label`

Parameter-Versionen

Systems-Manager-Parameter sind versionierte Ressourcen. Wenn Sie einen Parameter aktualisieren, erstellen Sie neue, aufeinander folgende Versionen des Parameters. Systems Manager unterstützt Parameterbezeichnungen, die Sie bestimmten Versionen eines Parameters zuordnen können.

Der `golden-ami`-Parameter kann beispielsweise drei Versionen haben: `1`, `2` und `3`. Sie können eine Parameterbezeichnung `beta` erstellen, die Version `2` zugeordnet ist, und eine Parameterbezeichnung `prod`, die Version `3` zugeordnet ist.

In einer Startvorlage können Sie Version 3 des `golden-ami`-Parameters angeben, indem Sie eines der folgenden Formate verwenden:

- `resolve:ssm:golden-ami:3`
- `resolve:ssm:golden-ami:prod`

Die Angabe der Version oder Bezeichnung ist optional. Wenn keine Version oder Bezeichnung angegeben ist, wird die neueste Version des Parameters verwendet.

Angeben eines Systems-Manager-Parameters in einer Startvorlage

Sie können einen Systems-Manager-Parameter in einer Startvorlage anstelle einer AMI-ID angeben, wenn Sie eine Startvorlage oder eine neue Version einer Startvorlage erstellen.

Console

So geben Sie einen Systems-Manager-Parameter in einer Startvorlage an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Launch Templates (Startvorlagen) und dann Create launch template (Startvorlage erstellen) aus.
3. Geben Sie für Launch template name (Startvorlagenname) einen aussagekräftigen Namen für die Startvorlage ein.
4. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) die Option Mehr durchsuchen aus AMIs.
5. Wählen Sie die Pfeiltaste rechts neben der Suchleiste und wählen Sie dann Benutzerdefinierten Wert/Systems-Manager-Parameter angeben aus.
6. Gehen Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierten Wert oder Systems-Manager-Parameter angeben wie folgt vor:

   a. Geben Sie für AMI-ID oder Systems-Manager-Parameterzeichenfolge den Systems-Manager-Parameternamen in einem der folgenden Formate ein:

      So verweisen Sie auf einen öffentlichen Parameter:

      - **resolve:ssm:*public-parameter***

      So verweisen Sie auf einen Parameter, der im selben Konto gespeichert ist:

      - **resolve:ssm:*parameter-name***
      - **resolve:ssm:*parameter-name*:*version-number***
      - **resolve:ssm:*parameter-name*:*label***

      So verweisen Sie auf einen von einem anderen AWS-Konto freigegebenen Parameter:

      - **resolve:ssm:*parameter-ARN***
      - **resolve:ssm:*parameter-ARN*:*version-number***
      - **resolve:ssm:*parameter-ARN*:*label***

   b. Wählen Sie Speichern.
7. Geben Sie nach Bedarf weitere Startvorlagenparameter an und wählen Sie dann Startvorlage erstellen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Startvorlage durch Angabe von Parametern erstellen.

AWS CLI

So geben Sie einen Systems-Manager-Parameter in einer Startvorlage an

- Verwenden Sie den create-launch-templateBefehl, um die Startvorlage zu erstellen. Um das zu verwendende AMI anzugeben, geben Sie den Systems-Manager-Parameternamen in einem der folgenden Formate ein:

  So verweisen Sie auf einen öffentlichen Parameter:

  - **resolve:ssm:*public-parameter***

  So verweisen Sie auf einen Parameter, der im selben Konto gespeichert ist:

  - **resolve:ssm:*parameter-name***
  - **resolve:ssm:*parameter-name*:*version-number***
  - **resolve:ssm:*parameter-name*:*label***

  So verweisen Sie auf einen von einem anderen AWS-Konto freigegebenen Parameter:

  - **resolve:ssm:*parameter-ARN***
  - **resolve:ssm:*parameter-ARN*:*version-number***
  - **resolve:ssm:*parameter-ARN*:*label***

  Das folgende Beispiel erstellt eine Startvorlage, die Folgendes festlegt:

  - Ein Name für die Startvorlage (*TemplateForWebServer*)
  - Ein Tag für die Launchvorlage (*purpose*=*production*)
  - Die Daten für die Instance-Konfiguration, die in einer JSON-Datei angegeben sind:
    - Das zu verwendende AMI (`resolve:ssm:`*golden-ami*)
    - Der zu startende Instance-Typ (*m5.4xlarge*)
    - Ein Tag für die Instance (*Name*=*webserver*)

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForWebServer \
```

```
    --tag-specifications 'ResourceType=launch-
template,Tags=[{Key=purpose,Value=production}]' \
    --launch-template-data file://template-data.json
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispiel-JSON-Datei, die die Launchvorlagen-Daten für die Instance-Konfiguration enthält. Der Wert für `ImageId` ist der Systems-Manager-Parametername, der im erforderlichen Format `resolve:ssm:golden-ami` eingegeben wird.

```
{"LaunchTemplateData": {
    "ImageId": "resolve:ssm:golden-ami",
    "InstanceType": "m5.4xlarge",
    "TagSpecifications": [{
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [{
            "Key":"Name",
            "Value":"webserver"
        }]
    }]
  }
}
```

Sicherstellen, dass eine Startvorlage die richtige AMI-ID erhält

So lösen Sie den Systems-Manager-Parameter in die tatsächliche AMI-ID auf

Verwenden Sie den describe-launch-template-versionsBefehl und fügen Sie den `--resolve-alias` Parameter hinzu.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions \
    --launch-template-name my-launch-template \
    --versions $Default \
    --resolve-alias
```

Die Antwort enthält die AMI-ID für `ImageId`. Wenn in diesem Beispiel eine Instance mit dieser Startvorlage gestartet wird, wird die AMI-ID zu `ami-0ac394d6a3example` aufgelöst.

```
{
    "LaunchTemplateVersions": [
        {
```

```
            "LaunchTemplateId": "lt-089c023a30example",
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
            "VersionNumber": 1,
            "CreateTime": "2022-12-28T19:52:27.000Z",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
            "DefaultVersion": true,
            "LaunchTemplateData": {
                "ImageId": "ami-0ac394d6a3example",
                "InstanceType": "t3.micro",
            }
        }
    ]
}
```

Zugehörige Ressourcen

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Systems-Manager-Parametern finden Sie in den folgenden Referenzmaterialien in der Systems-Manager-Dokumentation.

- Informationen zum Nachschlagen der öffentlichen AMI-Parameter, die von Amazon unterstützt werden EC2, finden Sie unter Öffentliche AMI-Parameter aufrufen.
- Informationen zur gemeinsamen Nutzung von Parametern mit anderen AWS Konten oder über AWS Organizations finden Sie unter Arbeiten mit gemeinsam genutzten Parametern.
- Informationen zur Überwachung, ob Ihre Parameter erfolgreich erstellt wurden, finden Sie unter Native Parameterunterstützung für Amazon Machine Image IDs.

Einschränkungen

- Nur EC2 Flotten des Typs `instant` unterstützen die Verwendung einer Startvorlage, bei der anstelle einer AMI-ID ein Systems Manager Manager-Parameter angegeben ist.
- EC2 Flotten des Typs `maintain` und und `request` Spot-Flotten unterstützen nicht die Verwendung einer Startvorlage, bei der anstelle einer AMI-ID ein Systems Manager Manager-Parameter angegeben ist. Wenn Sie für EC2 Flotten des Typs `maintain` und `request` und für Spot-Flotten ein AMI in der Startvorlage angeben, müssen Sie die AMI-ID angeben.
- Wenn Sie in Ihrer EC2 Flotte die attributbasierte Instance-Auswahl verwenden, können Sie keinen Systems Manager Manager-Parameter anstelle einer AMI-ID angeben. Wenn Sie die attributbasierte Instanceauswahl verwenden, müssen Sie die AMI-ID angeben.

- Amazon EC2 Auto Scaling bietet weitere Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von AWS Systems Manager Parametern anstelle von AMI IDs in Startvorlagen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

Ändern einer Startvorlage (Verwalten von Startvorlagenversionen)

Startvorlagen sind unveränderlich; nach der Erstellung einer Startvorlage können Sie sie nicht ändern. Stattdessen können Sie eine neue Version der Startvorlage erstellen, die alle erforderlichen Änderungen enthält.

Sie können verschiedene Versionen einer Startvorlage erstellen, die Standardversion festlegen, eine Startvorlagenversion beschreiben und nicht mehr benötigte Versionen löschen.

Aufgaben

- Erstellen einer Startvorlagenversion
- Festlegen einer Standardversion der Startvorlage
- Beschreiben einer Startvorlagenversion

Erstellen einer Startvorlagenversion

Wenn Sie eine Startvorlagenversion erstellen, können Sie neue Startparameter angeben oder eine vorhandene Version als Grundlage für die neue Version verwenden. Eine Beschreibung jedes Parameters finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.

Console

So erstellen Sie eine Startvorlagenversion

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Launch Templates aus.
3. Wählen Sie eine Startvorlage aus, und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Modify template (Create new version) ((Vorlage ändern) (Neue Version erstellen)).
4. Geben Sie unter Template version description (Beschreibung der Vorlagenversion) eine Beschreibung für diese Version der Startvorlage ein.
5. (Optional) Erweitern Sie die Source template (Quellvorlage) und wählen Sie eine Version der Startvorlage aus, die als Basis für die neue Version der Startvorlage dienen soll. Die neue Startvorlagenversion erbt die Startparameter von dieser Startvorlagenversion.

6. Ändern Sie die Startparameter nach Bedarf.
7. Wählen Sie Startvorlage erstellen.

AWS CLI

So erstellen Sie eine Startvorlagenversion

Verwenden Sie den create-launch-template-version-Befehl. Sie können eine Quellversion angeben, auf der die neue Version basieren soll. Die neue Startvorlagenversion erbt die Startparameter von dieser Startvorlagenversion und Sie können mit `--launch-template-data` Parameter überschreiben. Das folgende Beispiel erstellt eine neue Version, die auf Version 1 der Startvorlage basiert und eine andere AMI-ID angibt.

```
aws ec2 create-launch-template-version \
    --launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
    --version-description WebVersion2 \
    --source-version 1 \
    --launch-template-data "ImageId=ami-0abcdef1234567890"
```

PowerShell

So erstellen Sie eine Startvorlagenversion

Verwenden Sie das New-EC2LaunchTemplateVersionCmdlet. Sie können eine Quellversion angeben, auf der die neue Version basieren soll. Die neue Startvorlagenversion erbt die Startparameter von dieser Startvorlagenversion und Sie können mit `LaunchTemplateData` Parameter überschreiben. Das folgende Beispiel erstellt eine neue Version, die auf Version 1 der Startvorlage basiert und eine andere AMI-ID angibt.

```
New-EC2LaunchTemplateVersion `
    -LaunchTemplateId lt-0abcd290751193123 `
    -VersionDescription WebVersion2 `
    -SourceVersion 1 `
    -LaunchTemplateData (
        New-Object `
            -TypeName Amazon.EC2.Model.RequestLaunchTemplateData `
            -Property @{ImageId = 'ami-0abcdef1234567890'}
    )
```

Festlegen einer Standardversion der Startvorlage

Sie können die Standardversion für die Startvorlage festlegen. Wenn Sie eine Instance über eine Startvorlage starten, ohne eine Version anzugeben, wird die Instance unter Verwendung der Parameter der Standardversion gestartet.

Console

So legen Sie eine Standardversion der Startvorlage fest

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Launch Templates aus.
3. Wählen Sie die Startvorlage und anschließend Actions (Aktionen), Set default version (Standardversion festlegen) aus.
4. Wählen Sie unter Template version (Vorlagenversion) die Versionsnummer aus, die als Standardversion festgelegt werden soll, und wählen Sie Set as default version (Als Standardversion festlegen).

AWS CLI

So legen Sie eine Standardversion der Startvorlage fest

Verwenden Sie den modify-launch-template-Befehl.

```
aws ec2 modify-launch-template \
    --launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
    --default-version 2
```

PowerShell

So legen Sie eine Standardversion der Startvorlage fest

Verwenden Sie das Edit-EC2LaunchTemplateCmdlet.

```
Edit-EC2LaunchTemplate `
    -LaunchTemplateId lt-0abcd290751193123 `
    -DefaultVersion 2
```

Beschreiben einer Startvorlagenversion

Über die Konsole können Sie alle Versionen der ausgewählten Startvorlage anzeigen oder eine Liste der Startvorlagen abrufen, deren neueste Version oder Standardversion mit einer bestimmten Versionsnummer übereinstimmt. Mit dem AWS CLI können Sie alle Versionen, einzelne Versionen oder eine Reihe von Versionen einer bestimmten Startvorlage beschreiben. Sie können auch alle aktuellen Versionen oder alle Standardversionen aller Startvorlagen in Ihrem Konto beschreiben.

Console

So beschreiben Sie eine Startvorlagenversion

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Launch Templates aus.
3. Sie können eine Version einer bestimmten Startvorlage anzeigen oder eine Liste der Startvorlagen abrufen, deren neueste Version oder Standardversion mit einer bestimmten Versionsnummer übereinstimmt.
   - So zeigen Sie eine Version einer Startvorlage an: Wählen Sie die Startvorlage aus. Wählen Sie auf der Registerkarte Versionen unter Version eine Version aus, um deren Details anzuzeigen.
   - So rufen Sie eine Liste aller Startvorlagen ab, deren neueste Version mit einer bestimmten Versionsnummer übereinstimmt: Wählen Sie in der Suchleiste die Option Aktuelle Version aus und wählen Sie dann eine Versionsnummer aus.
   - So rufen Sie eine Liste aller Startvorlagen ab, deren Standardversion mit einer bestimmten Versionsnummer übereinstimmt: Wählen Sie in der Suchleiste die Option Standardversion aus und wählen Sie dann eine Versionsnummer aus.

AWS CLI

So beschreiben Sie eine Startvorlagenversion

Verwenden Sie den describe-launch-template-versionsBefehl und geben Sie die Versionsnummern an. Im folgenden Beispiel werden die Versionen *1* und *3* angegeben.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions \
    --launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
    --versions 1 3
```

Um die neuesten und standardmäßigen Versionen der Startvorlagen in Ihrem Konto zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-launch-template-versionsBefehl und geben Sie `$Latest$Default`, oder beides an. Sie müssen die Startvorlagen-ID und den Namen in dem Aufruf weglassen. Sie können keine Versionsnummern angeben.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions \
    --versions "$Latest,$Default"
```

PowerShell

So beschreiben Sie eine Startvorlagenversion

Verwenden Sie das Get-EC2TemplateVersionCmdlet und geben Sie die Versionsnummern an. Im folgenden Beispiel werden die Versionen *1* und *3* angegeben.

```
Get-EC2TemplateVersion `
    -LaunchTemplateId lt-0abcd290751193123 `
    -Version 1,3
```

Um die neuesten und standardmäßigen Startvorlagenversionen in Ihrem Konto zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2TemplateVersionCmdlet und geben Sie `$Latest$Default`, oder beides an. Sie müssen die Startvorlagen-ID und den Namen in dem Aufruf weglassen. Sie können keine Versionsnummern angeben.

```
Get-EC2TemplateVersion `
    -Version '$Latest','$Default'
```

Eine Startvorlage oder Startvorlagenversion löschen

Wenn eine Startvorlage nicht mehr benötigt wird, können Sie sie löschen. Beim Löschen einer Startvorlage werden alle ihre Versionen gelöscht. Wenn Sie nur eine bestimmte Version einer Startvorlage löschen möchten, können Sie dies tun und dabei die anderen Versionen der Startvorlage beibehalten.

Das Löschen einer Startvorlage wirkt sich das nicht auf Instances aus, die Sie über die Startvorlage gestartet haben.

Eine Startvorlage und alle ihre Versionen löschen

Wenn eine Startvorlage, einschließlich aller ihrer Versionen, nicht mehr benötigt wird, können Sie die Startvorlage löschen. Beim Löschen einer Startvorlage werden alle ihre Versionen gelöscht.

Console

So löschen Sie eine Startvorlage und alle ihre Versionen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Launch Templates aus.
3. Wählen Sie die Startvorlage und anschließend Actions (Aktionen), Delete template (Vorlage löschen) aus.
4. Geben Sie **`Delete`** ein, um das Löschen zu bestätigen, und wählen Sie dann Löschen.

AWS CLI

So löschen Sie eine Startvorlage und alle ihre Versionen

Verwenden Sie den delete-launch-templateBefehl und geben Sie die Startvorlage an.

```
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-01238c059e3466abc
```

PowerShell

So löschen Sie eine Startvorlage und alle ihre Versionen

Verwenden Sie den Befehl Remove-EC2LaunchTemplate(AWS -Tools für PowerShell) und geben Sie die Startvorlage an. Wenn `-Force` es weggelassen wird, PowerShell werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

```
Remove-EC2LaunchTemplate -LaunchTemplateId lt-0123456789example -Force
```

Löschen einer Startvorlagenversion

Wenn eine Startvorlagenversion nicht mehr benötigt wird, können Sie sie löschen.

Überlegungen

- Sie können die Versionsnummer nach dem Löschen nicht mehr ersetzen.

- Sie können die Standardversion der Startvorlage nicht löschen. Sie müssen zunächst eine andere Version als Standard zuweisen. Wenn die Standardversion die einzige Version für die Startvorlage ist, müssen Sie die gesamte Startvorlage löschen.
- Bei Verwendung der Konsole können Sie jeweils eine Startvorlagenversion löschen. Wenn Sie den verwenden AWS CLI, können Sie bis zu 200 Versionen der Startvorlage in einer einzigen Anfrage löschen. Um mehr als 200 Versionen in einer einzigen Anfrage zu löschen, können Sie die Startvorlage löschen, wodurch auch alle zugehörigen Versionen gelöscht werden.

Console

So löschen Sie eine Startvorlagenversion

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Launch Templates aus.
3. Wählen Sie die Startvorlage und anschließend Actions (Aktionen), Delete template version (Vorlagenversion löschen) aus.
4. Wählen Sie die zu löschende Version aus und wählen Sie Delete (Löschen).

AWS CLI

So löschen Sie eine Startvorlagenversion

Verwenden Sie den delete-launch-template-versionsBefehl und geben Sie die Versionsnummern an, die gelöscht werden sollen. Wenn Sie die verwenden, können Sie bis zu 200 Startvorlagenversionen in einer einzigen Anfrage löschen.

```
aws ec2 delete-launch-template-versions \
    --launch-template-id lt-0abcd290751193123 \
    --versions 1
```

PowerShell

So löschen Sie eine Startvorlagenversion

Verwenden Sie das Remove-EC2TemplateVersionCmdlet und geben Sie die zu löschenden Versionsnummern an. Wenn Sie die verwenden, können Sie bis zu 200 Startvorlagenversionen in einer einzigen Anfrage löschen.

```
Remove-EC2TemplateVersion `
    -LaunchTemplateId lt-0abcd290751193123 `
    -Version 1
```

Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance

Eine Instanz ist ein virtueller Server in der AWS Cloud. Sie starten eine Instance von einem Amazon Machine Image (AMI) aus. Das AMI stellt das Betriebssystem, den Anwendungsserver und Anwendungen für Ihre Instance bereit.

Wenn Sie Ihre erstellen AWS-Konto, können Sie EC2 kostenlos mit Amazon beginnen, indem Sie die verwenden Kostenloses AWS-Kontingent. Ihre Vorteile des kostenlosen Kontingents hängen davon ab, wann Sie Ihr kostenloses Kontingent erstellt haben AWS-Konto. Wenn Sie Ihr Konto AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und es weniger als 12 Monate alt ist, können Sie das kostenlose Kontingent verwenden, um eine `t2.micro` Instance zu starten und kostenlos zu nutzen (in Regionen, in denen diese nicht verfügbar `t2.micro` ist, können Sie eine `t3.micro` Instance im Rahmen des kostenlosen Kontingents verwenden).Es fallen für Ihre Instance oder Nutzung Gebühren an, die auf die Limits Ihres kostenlosen -Kontingents angerechnet werden, während die Instance ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Preise. Wenn Sie Ihre Instance-Typen AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, können Sie die `m7i-flex.large` Instance-Typen `t4g.micro` `t4g.smallc7i-flex.large`,,,, und 6 Monate lang verwenden `t3.micro` oder bis Ihr Guthaben aufgebraucht ist. `t3.small` Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025.

Wenn Sie die Instance starten, können Sie die Instance in einem Subnetz starten, das einer der folgenden Ressourcen zugeordnet ist:

- Eine Availability Zone – diese Option ist die Standardeinstellung.
- Eine Local Zone – Um eine Instance in einer Local Zone zu starten, müssen Sie sich bei der Local Zone anmelden und dann ein Subnetz in der Zone erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Local Zones.
- Eine Wavelength-Zone – Um eine Instance in einer Wavelength-Zone zu starten, müssen Sie sich für die Wavelength-Zone anmelden und dann ein Subnetz in der Zone erstellen. Weitere Informationen zum Starten einer Instance in einer Wavelength-Zone finden Sie unter Erste Schritte mit AWS Wavelength.

- Einem Outpost – um eine Instance in einem Outpost zu starten, müssen Sie einen Outpost erstellen. Informationen zum Erstellen eines Outposts findest du unter Erste Schritte mit AWS Outposts.

Nachdem Sie Ihre Instance gestartet haben, können Sie eine Verbindung zu ihr herstellen und sie verwenden. Zu Beginn lautet der Status der Instance `pending`. Wenn der Status der Instance `running` lautet, hat die Instance mit dem Hochfahren begonnen. Es kann möglicherweise kurz dauern, bis Sie eine Verbindung zur Instance herstellen können. Beachten Sie, dass der Start von Bare Metal-Instance-Typen möglicherweise länger dauern kann.

Je nachdem, wie Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance planen, sollten Sie beim Starten Ihrer Instance möglicherweise bestimmte Konfigurationen vornehmen. Diese Konfigurationen könnten die Angabe von Sicherheitsgruppenregeln für eingehenden Datenverkehr oder die Zuweisung einer Instance-Profil-Rolle beinhalten. Weitere Informationen zu den Verbindungsmethoden, mit denen Sie eine Verbindung herstellen können, und zu den jeweiligen Anforderungen finden Sie unter Connect zu Ihrer EC2 Instance her.

Die Instance erhält einen öffentlichen DNS-Namen, den Sie verwenden können, um über das Internet auf die Instance zuzugreifen. Außerdem erhält die Instance einen privaten DNS-Namen, den andere Instances innerhalb desselben VPC zum Herstellen der Verbindung zur Instance verwenden können.

Wenn Sie eine Instance nicht mehr benötigen, müssen Sie sie beenden, um unnötige Kosten zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instances beenden.

Die folgenden Methoden sind einige der Möglichkeiten, wie Sie eine Instance starten können.

Methode	Tool	Dokumentation
Verwenden Sie den Launch Instance Wizard zur Angabe der Startparameter.	EC2 Amazon-Konsole	Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole
Erstellen Sie eine Startvorlage und starten Sie die Instance über die Startvorlage.	EC2 Amazon-Konsole	Starten Sie EC2 Instances mithilfe einer Startvorlage

Methode	Tool	Dokumentation
Verwenden Sie eine vorhandene Instance als Basis.	EC2 Amazon-Konsole	Starten Sie eine EC2 Instance mit Details aus einer vorhandenen Instance
Verwenden Sie ein im AWS Marketplace erworbenes AMI.	EC2 Amazon-Konsole	Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance von einem AWS Marketplace AMI
Verwenden Sie ein von Ihnen angegebenes AMI.	AWS CLI	EC2 Amazon-Instances starten, auflisten und löschen in der AWS CLI
Verwenden Sie ein von Ihnen angegebenes AMI.	AWS Tools for Windows PowerShell	Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mit Windows PowerShell
Verwenden Sie EC2 Fleet, um Kapazität für verschied ene EC2 Instance-Typen und Availability Zones sowie für die Kaufoptionen On-Demand -Instance, Reserved Instance und Spot-Instance bereitzus tellen.	AWS CLI	EC2 Flotte und Spot-Flotte
Verwenden Sie eine AWS CloudFormation Vorlage, um eine Instanz anzugeben.	AWS CloudFormation	AWS::EC2::Instance im AWS CloudFormation -Benutzer handbuch

Methode	Tool	Dokumentation
Verwenden Sie ein sprachspezifisches AWS SDK, um eine Instanz zu starten.	AWS SDK	AWS SDK for .NET AWS SDK for C++ AWS SDK for Go AWS SDK für Java AWS SDK für JavaScript AWS SDK for PHP V3 AWS SDK für Python AWS SDK for Ruby V3

Tutorials zum Starten von EC2 Instances

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine EC2 Amazon-Instance zu starten und zu konfigurieren. Die Methode und Konfiguration, die Sie verwenden, hängen von Ihrem speziellen Anwendungsfall ab.

In den folgenden Tutorials erfahren Sie, wie Sie EC2 Instances starten. Wenn Sie neu bei Amazon sind EC2, empfehlen wir Ihnen, mit dem ersten Tutorial zu beginnen. Die Tutorials beginnen mit einer Einführung in die Grundlagen und helfen Ihnen, auf den Grundlagen aufzubauen, indem weitere Konfigurationsoptionen vorgestellt werden.

Ziel	Link zum Tutorial
Starte meine allererste EC2 Instanz Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Standardeinstellungen im Amazon Launch EC2 Instance Wizard schnell eine Amazon-Instance EC2 starten können. Erfahren Sie auch, wie Sie die Felder für die Instance-Konfiguration überprüfen und die Instance beenden.	Tutorial 1: Meine allererste EC2 Amazon-Instance starten

Ziel	Link zum Tutorial
Dauer: 10 Minuten	
Starten Sie eine EC2 Test-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her Erfahren Sie, wie Sie eine EC2 Amazon-Instance starten, die Sie zu Testzwecken verwenden können. Diese Instance hat keine erweiterte Konfiguration und speichert keine vertraulichen Informationen. Außerdem erfahren Sie mehr über die grundlegenden Einstellungen für die Instancekonfiguration und darüber, wie Sie eine Verbindung zur Instance herstellen und wie Sie sie beenden können. Dauer: 30 Minuten	Tutorial 2: Starten Sie eine EC2 Testinstanz und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her

Suchen Sie nach anderen Tutorials?

- Tutorial: Installieren Sie einen LAMP-Server auf AL2 023
- Tutorial: SSL/TLS Auf AL2 023 konfigurieren
- Tutorial: Einen WordPress Blog auf AL2 023 hosten
- Tutorial: Vervollständigen Sie die Konfiguration, die für die Verbindung mit Ihrer Instance mithilfe von EC2 Instance Connect erforderlich ist
- Tutorial: Eine EC2 Amazon-Instance mit einer Amazon RDS-Datenbank Connect

Tutorial 1: Meine allererste EC2 Amazon-Instance starten

Tutorial-Ziel	Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Standarde instellungen im Amazon Launch EC2 Instance Wizard schnell eine Amazon-Instance EC2 starten können. Erfahren Sie auch, wie Sie die

	Felder für die Instance-Konfiguration überprüfen und die Instance beenden.
EC2 Erfahrung	Einsteiger
Duration (Dauer)	10 Minuten

Kosten	Für das kostenlose Kontingent berechtigt Wenn Sie Ihre erstellen AWS-Konto, können Sie EC2 kostenlos mit Amazon beginnen, indem Sie die verwenden Kostenloses AWS-Kontingent. Wenn Sie Ihr Abonnement AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben, es weniger als 12 Monate alt ist und Sie die Vorteile des kostenlosen Kontingents für Amazon noch nicht überschritten haben EC2, kostet es Sie nichts, dieses Tutorial abzuschließen, da wir Ihnen bei der Auswahl von Optionen helfen, die unter das kostenlose Kontingent fallen. Andernfalls fallen ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Instance starten (auch wenn sie inaktiv bleibt), bis zu Ihrer Kündigung die standardmäßigen EC2 Amazon-Nutzungsgebühren an. Wenn Sie Ihre AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, sie weniger als 6 Monate alt ist und Sie noch nicht Ihr gesamtes Guthaben aufgebraucht haben, kostet Sie die Durchführung dieses Tutorials nichts, da wir Ihnen bei der Auswahl von Optionen helfen, die unter das kostenlose Kontingent fallen. Informationen darüber, wie Sie feststellen können, ob Sie für das kostenlose Kontingen t in Frage kommen, finden Sie unterthe section called “Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents nachverfolgen”.

Voraussetzungen	• Sie müssen über ein AWS Konto verfügen, einen Benutzer mit Administratorzugriff konfigurieren und sich mit dem Administratorbenutzer bei anmelden AWS Management Console. Sie sind sich nicht sicher, wie das geht? Probieren Sie dieses Tutorial aus: Einrichtung Ihrer AWS Umgebung • Sie müssen mit der AWS Konsole allgemein vertraut sein. Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Probieren Sie diesen Leitfaden für die ersten Schritte aus: Erste Schritte mit dem AWS Management Console

Tutorial-Übersicht

Dieses Tutorial richtet sich an Anfänger ohne vorherige Erfahrung mit Amazon EC2. Wir führen Sie durch die Schritte zum Erstellen — wir nennen das Starten — Ihrer allerersten EC2 Instance mithilfe der Konsole. EC2 Eine Instanz ist im Grunde ein Webserver in der Cloud. AWS Nachdem Sie Ihre Instance gestartet haben, zeigen wir Ihnen, wie Sie sie in der Konsole finden. Um Ihnen bei der Kostenkontrolle zu helfen, zeigen wir Ihnen abschließend, wie Sie Ihre Instance löschen – wir nennen das Beenden.

Diese Anleitung ist in die folgenden kurzen Schritte unterteilt. Sie müssen jede Aufgabe abschließen, bevor Sie mit der nächsten fortfahren können.

- Aufgabe 1: Ihre Instance starten
- Aufgabe 2: Ihre Instance finden
- Aufgabe 3: Ihre Instance-Konfiguration anzeigen
- Schritt 4: Ihre Instance beenden

Aufgabe 1: Ihre Instance starten

In dieser Aufgabe gehen Sie am schnellsten zum Starten Ihrer Instance vor, indem Sie nur das Wesentliche erledigen. Wir verwenden den EC2 Launch Instance Wizard, ein webbasiertes Formular,

das alle Felder für die Konfiguration und den Start Ihrer Instance bereitstellt. Es vereinfacht den Prozess, indem es Standardwerte für die Instance-Konfigurationsfelder bereitstellt.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie die in der obigen Tabelle aufgeführten Voraussetzungen erfüllt haben, einschließlich der Anmeldung AWS Management Console mit Ihrem Administratorbenutzer.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Instance schnell zu starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole:

   Wechseln Sie zu https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Öffnen Sie den EC2 Launch-Instance-Assistenten:

   Wählen Sie im EC2 Dashboard die Option Launch instance aus.

   Das webbasierte Formular Eine Instance starten wird geöffnet. Dies ist der Assistent zum EC2 Starten einer Instanz.
3. Benennung Ihrer Instance:

   Geben Sie unter Name und Tags bei Name einen beschreibenden Namen wie **`My first EC2 instance`** ein.

   Die Benennung Ihrer Instance ist zwar nicht erforderlich, hilft aber dabei, Ihre Instance später zu identifizieren.
4. Ohne Schlüsselpaar fortfahren:

   Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Anmeldung) für Name des Schlüsselpaars die Option Ohne Schlüsselpaar fortfahren (nicht empfohlen) aus.

   Ein Schlüsselpaar kann für die sichere Anmeldung verwendet werden. Da wir uns in diesem Tutorial jedoch nicht bei der Instance anmelden, benötigen Sie vorerst kein Schlüsselpaar.
5. Starten Ihrer Instance:

   Wählen Sie im Bereich Summary (Zusammenfassung) rechts Launch instance (Instance starten) aus.

   Amazon startet Ihre Instance EC2 schnell mit den Standardeinstellungen. Ein Erfolgsbanner bestätigt den Start.

Herzlichen Glückwunsch!Sie haben Ihre allererste EC2 Instance erfolgreich gestartet!

Aufgabe 2: Ihre Instance finden

In dieser Aufgabe suchen Sie die Instanz, die Sie gerade in der EC2 Konsole gestartet haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Instance in der EC2 Konsole zu finden

1. Öffnen Sie die Instances-Seite:

   Wenn Sie sich immer noch auf der Erfolgsseite befinden, wählen Sie im Breadcrumb oben auf dem Bildschirm Instances aus. Möglicherweise müssen Sie zuerst die drei Ellipsen wählen, um darauf zuzugreifen.

   Wenn Sie die Seite verlassen haben, wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
2. Ihre Instance suchen:

   Suchen Sie in der Spalte Name Ihre Instance anhand des Namens, den Sie ihr gegeben haben.

Aufgabe 3: Ihre Instance-Konfiguration anzeigen

In dieser Aufgabe machen Sie sich mit der Anzeige der Konfigurationsdetails Ihrer Instance vertraut.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Konfiguration Ihrer Instance anzuzeigen

1. Lokalisieren Sie die Instance-ID:

   Notieren Sie sich in der Spalte Instance-ID die eindeutige ID Ihrer Instance. Sie beginnt mit i–, gefolgt von 17 alphanumerischen Zeichen, zum Beispiel i-01aeed690c9fb5322.

   Die Instance-ID wird Ihrer Instance automatisch zugewiesen, wenn sie gestartet wird.
2. Öffnen Sie die Seite mit den Instance-Details:

   Wählen Sie in der Spalte Instance-ID den ID-Link aus, um die Seite mit den Instance-Details zu öffnen, auf der Sie die Konfiguration überprüfen können.
3. Erkunden Sie die Einzelheiten der Instance-Konfiguration:

   Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Konfigurationsdetails Ihrer Instance zu erkunden. Im nächsten Tutorial werden wir uns eingehender mit der Konfiguration befassen. Nutzen Sie diese Zeit zunächst, um sich mit der Seite mit den Instance-Details vertraut zu machen.

Tipp: Um schnell ein Feld zu finden, drücken Sie Strg+F oder Befehlstaste+F auf Ihrer Tastatur.

a. Instance-Typ: Können Sie den Instance-Typ finden? Es könnte zum Beispiel t3.micro sein.
b. Öffentliche IPv4 Adresse: Können Sie die öffentliche IPv4 Adresse finden, die Ihrer Instance zugewiesen wurde? Sie hat ein Format, das dem folgenden Beispiel ähnelt: 34.242.148.128.
c. Instance-Besitzer: Können Sie den Besitzer dieser Instance identifizieren? Sie sind es! Ihre AWS-Konto Nummer ist im Feld Besitzer aufgeführt.
d. Instance-Tags: Der Name, den Sie Ihrer Instance gegeben haben, ist eigentlich ein Tag. Können Sie Ihre Instance-Tags finden? Wählen Sie die Registerkarte Tags aus. Der Schlüssel ist Name, und der Wert ist der Name, den Sie angegeben haben.
e. Startzeit: Können Sie herausfinden, wann Sie Ihre Instance gestartet haben? Wählen Sie die Registerkarte Details aus und suchen Sie das Feld Startzeit.
f. Instance-Status: Können Sie den Status Ihrer Instance überprüfen? Sie sollte Wird ausgeführt sein.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Konfigurationsdetails Ihrer Instance zu erkunden. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, gehen Sie zur nächsten Aufgabe.

Schritt 4: Ihre Instance beenden

In dieser Aufgabe löschen Sie Ihre Instance, um die Vorteile des kostenlosen Kontingents beizubehalten. In EC2, Terminieren ist der Begriff, der für das Löschen einer Instance verwendet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Instance zu beenden

1. Beendigung einleiten:

   Wenn Sie sich immer noch auf der Seite mit den Instance-Details befinden, wählen Sie das Menü Instance-Status (oben rechts) und dann Instance beenden (löschen).

   Wenn Sie die Seite verlassen haben, wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. Aktivieren Sie dann auf der Seite Instances das Kontrollkästchen neben dem Namen Ihrer Instance, wählen Sie dann das Menü Instance-Status (oben rechts) und wählen Sie Instance beenden (löschen) aus.
2. Bestätigen Sie die Beendigung:

Wählen Sie im sich öffnenden Fenster Instance beenden (löschen) die Schaltfläche Beenden (löschen), um zu bestätigen, dass Sie Ihre Instance beenden möchten.

3. Instance-Status überwachen:

   Überprüfen Sie auf der Seite Instances die Spalte Instance-Status. Der Status Ihrer Instance ändert sich in Fährt herunter. Wenn Sie nicht den vollständigen Text sehen, versuchen Sie, die Spalte zu erweitern.

   Sobald die Instance heruntergefahren wurde, EC2 löscht Amazon die Instance und sie verschwindet von der Instance-Seite.

Die wichtigsten Erkenntnisse

In diesem Tutorial haben Sie die folgenden Schlüsselkonzepte behandelt:

- Instance bezieht sich auf einen EC2 Amazon-Webserver in der AWS Cloud.
- Launch bezieht sich auf das Erstellen einer EC2 Instanz.
- Terminieren bezieht sich auf das Löschen einer EC2 Instanz.
- Der EC2 Launch-Instance-Assistent enthält Standardwerte für die Instance-Konfiguration, die einen schnellen und einfachen Instance-Start ermöglichen.
- Die Instance-ID ist eine eindeutige Kennung, die Ihrer Instance automatisch zugewiesen wird, während der Instance-Name ein optionales Tag ist, das Sie zur leichteren Identifizierung zuweisen können.

Nächste Schritte

Um Vertrauen beim Starten und Beenden von Instances aufzubauen, sollten Sie die Schritte in diesem Tutorial wiederholen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Instances, die Sie starten, beenden, um die Vorteile des kostenlosen Kontingents beizubehalten.

Sobald Sie mit diesen Grundlagen vertraut sind, fahren Sie mit dem nächsten Tutorial fort, das einen tieferen Einblick in die wichtigsten Felder der Instance-Konfiguration bietet.

Tutorial 2: Starten Sie eine EC2 Testinstanz und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her

Tutorial-Ziel	Erfahren Sie, wie Sie eine EC2 Amazon-Instance starten, die Sie zu Testzwecken

	verwenden können. Diese Instance hat keine erweiterte Konfiguration und speichert keine vertraulichen Informationen. Außerdem erfahren Sie mehr über die grundlegenden Einstellungen für die Instancekonfiguration und darüber, wie Sie eine Verbindung zur Instance herstellen und wie Sie sie beenden können.
EC2 Erfahrung	Einsteiger
Duration (Dauer)	30 Minuten

Kosten	Für das kostenlose Kontingent berechtigt Wenn Sie Ihre erstellen AWS-Konto, können Sie EC2 kostenlos mit Amazon beginnen, indem Sie die verwenden Kostenloses AWS-Kontingent. Wenn Sie Ihr Abonnement AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben, es weniger als 12 Monate alt ist und Sie die Vorteile des kostenlosen Kontingents für Amazon noch nicht überschritten haben EC2, kostet es Sie nichts, dieses Tutorial abzuschließen, da wir Ihnen bei der Auswahl von Optionen helfen, die unter das kostenlose Kontingent fallen. Andernfalls fallen ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Instance starten (auch wenn sie inaktiv bleibt), bis zu Ihrer Kündigung die standardmäßigen EC2 Amazon-Nutzungsgebühren an. Wenn Sie Ihre AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, sie weniger als 6 Monate alt ist und Sie noch nicht Ihr gesamtes Guthaben aufgebraucht haben, kostet Sie die Durchführung dieses Tutorials nichts, da wir Ihnen bei der Auswahl von Optionen helfen, die unter das kostenlose Kontingent fallen. Informationen darüber, wie Sie feststellen können, ob Sie für das kostenlose Kontingen t in Frage kommen, finden Sie unterthe section called “Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents nachverfolgen”.
Voraussetzungen	Schließen Sie Tutorial 1: Meine allererste EC2 Amazon-Instance starten ab.

Tutorial-Übersicht

Dieses Tutorial richtet sich an Anfänger, die eine EC2 Instance starten möchten, die sie zu Testzwecken verwenden können.

Wir erklären die wichtigsten Felder für die Instance-Konfiguration und führen Sie dann durch die Schritte zum Starten einer Test-Instance mithilfe der Standardwerte in der EC2 Konsole. Nach dem Start Ihrer Instance zeigen wir Ihnen, wie Sie sich bei Ihrer Instance anmelden – wir nennen das Verbindung zu – Ihrer Instance. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen auch, wie Sie ein Schlüsselpaar erstellen, das für die Verbindung mit Ihrer Instance erforderlich ist. Abschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Instance beenden können, um Nutzungsgebühren zu vermeiden.

In diesem Tutorial starten Sie eine Linux-Instance. Die Schritte in diesem Tutorial können zwar zum Starten von Instances mit anderen Betriebssystemen verwendet werden, die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung zu einer Instance sind jedoch spezifisch für Linux-Instances.

Diese Anleitung ist in die folgenden kurzen Schritte unterteilt. Sie müssen jede Aufgabe abschließen, bevor Sie mit der nächsten fortfahren können.

- Aufgabe 1: Machen Sie sich mit den wichtigsten Komponenten für den Start einer Instance vertraut
- Aufgabe 2: Ein technisches Diagramm überprüfen
- Schritt 3: Erstellen eines Schlüsselpaares
- Aufgabe 4: Ihre Test-Instance starten
- Aufgabe 5: Ihre Instance finden
- Aufgabe 6: Anzeigen Ihrer Instance-Konfiguration
- Aufgabe 7: Machen Sie sich mit den wichtigsten Komponenten für die Verbindung zu einer Instance vertraut
- Aufgabe 8: Verbindung mit Ihrer Instance herstellen
- Aufgabe 9: Ihre Instance anhalten

Aufgabe 1: Machen Sie sich mit den wichtigsten Komponenten für den Start einer Instance vertraut

In dieser Aufgabe untersuchen Sie die wichtigsten Komponenten, die zum Starten einer EC2 Instance erforderlich sind. Dies sind das AMI, der Instance-Typ, ein Schlüsselpaar, die Sicherheitsgruppe, das Netzwerk (VPC und Subnetz) und das Amazon-EBS-Volume. Sie werden sich auch mit einer optionalen Komponente, dem Name-Tag, befassen.

Stellen Sie sich zur besseren Veranschaulichung dieser Komponenten eine Instance wie ein Miethaus vor. So wie Sie durch die Anmietung eines Hauses eine Wohnung erhalten, ohne dass Sie die Immobilie besitzen und verwalten müssen, stellen EC2 Instances Rechenleistung zur Verfügung, ohne dass Sie die zugrunde liegende Infrastruktur besitzen und verwalten müssen.

Bei der Entscheidung, welche Art von Instance gestartet werden soll, berücksichtigen Sie die Konfigurationskriterien für die Instance, genauso wie Sie die Kriterien berücksichtigen würden, die Sie von einem Haus erwarten. Diese Analogie vereinfacht zwar die Dinge, bietet aber eine hilfreiche Möglichkeit, die Komponenten zu visualisieren, bis Sie mit ihnen besser vertraut sind.

- AMI – Baumaterialien und Ausstattungen für Häuser: Das Amazon Machine Image (AMI) bestimmt, mit welchem Betriebssystem und welchen Anwendungen Ihre Instance gestartet wird. Dies entspricht der Auswahl der Baumaterialien (wie Ziegel, Stahl oder Holz) und der Ausstattung (wie Geräte und Einrichtungsgegenstände) Ihres Hauses. Ein Basis-AMI ist wie ein unmöbliertes Haus mit Basisgeräten, während ein benutzerdefiniertes AMI mit vorinstallierter Software einem komplett eingerichteten Haus ähnelt.
- Instance-Typ — Hausgröße und Leistung: Der Instance-Typ definiert die Größe und die Funktionen Ihrer EC2 Instance, ähnlich wie die Wahl der Größe eines Hauses, der Anzahl der Räume und der Energiekapazität. Jeder Instance-Typ bestimmt die Menge an CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkkapazität Ihrer Instance. Das ausgewählte AMI schränkt möglicherweise ein, welche Instance-Typen Sie wählen können.
- Schlüsselpaar – Haustürschlüssel: Ein Schlüsselpaar ist wie Schloss und Schlüssel für die Haustür Ihres Hauses. Der öffentliche Schlüssel fungiert als Schloss für Ihre Instance, während der private Schlüssel der Schlüssel ist, den Sie sicher auf Ihrem lokalen Computer aufbewahren müssen. Wenn jemand anderes in die Hände Ihres privaten Schlüssels gelangt, kann diese Person auf Ihre Instance zugreifen, ähnlich wie jemand mit Ihrem Haustürschlüssel Ihr Haus betreten kann.
- Netzwerk (VPC und Subnetz) – Grundstücksgrenze, abgeteilte Bereiche und Hausnummer: Ihre Virtual Private Cloud (VPC) ist wie das gesamte Grundstück, auf dem sich Ihr Haus befindet, und das Subnetz ist der abgetrennte Bereich rund um das Haus. Wenn Sie mehrere Häuser (Instances) auf Ihrem Grundstück haben, sollten Sie diese je nach Verwendungszweck in unterschiedliche Bereiche (verschiedene Subnetze) unterteilen. Einige Häuser ermöglichen es Besuchern, sich frei durch die Gärten zu bewegen (öffentliche Subnetze mit Internetzugang), während andere über eingezäunte Gärten verfügen, um den Zutritt zu beschränken (private Subnetze ohne Internetzugang). Jedes Subnetz enthält, ähnlich wie Hausnummern, eine Reihe von IP-Adressen, die Instances innerhalb des Subnetzes zugewiesen werden können.

- Sicherheitsgruppe – Der Pförtner: Die Sicherheitsgruppe agiert wie ein Pförtner und kontrolliert, wer Ihr Haus besuchen darf. Sie setzt eine Reihe von Regeln durch, die kontrollieren, welcher Datenverkehr Ihre Instance erreichen darf. Eine Regel, die SSH-Verkehr von einer bestimmten IP-Adresse zulässt, ist beispielsweise so, als würde der Pförtner nur eine bestimmte Person für die Lieferung von Lebensmitteln zulassen. In ähnlicher Weise ist das Zulassen von HTTPS-Verkehr von überall aus so, als ob die Öffentlichkeit kommen und sich das Äußere Ihres Hauses ansehen würde.
- Amazon-EBS-Volumen – Speichereinheiten: EBS-Volumes sind wie Lagereinheiten, in denen Sie Ihre Sachen lagern können. Jede Instance hat ein Root-Volume (auf dem das AMI gespeichert ist), und Sie können bei Bedarf jederzeit weitere Volumes (Speicher) hinzufügen.
- Name-Tag – Der Hausname: Das Name-Tag funktioniert wie ein Schild an einem Haus, sodass Sie leicht erkennen können, wer dort wohnt. Das Name-Tag erleichtert zwar die Unterscheidung zwischen Instances, ist aber beim Starten einer Instance nicht erforderlich.

Aufgabe 2: Ein technisches Diagramm überprüfen

In dieser Aufgabe machen Sie sich mit einem typischen technischen Diagramm vertraut, das wir in der AWS Dokumentation verwenden. Das folgende Diagramm zeigt die Konfiguration für die Test-Instance, die Sie in diesem Tutorial starten. In der vorherigen Aufgabe haben wir diese Komponenten anhand der Analogie eines Miethauses vorgestellt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die eigentlichen EC2 Komponenten selbst. Die nummerierten Etiketten entsprechen den folgenden Beschreibungen.



1. AMI – Das AMI ist das Image, das Sie beim Starten einer Instance auswählen. Das ist eine Vorlage, die das Betriebssystem und die Software enthält, die auf Ihrer Instance ausgeführt werden sollen. Wenn Sie beispielsweise eine Linux-Instance starten möchten, können Sie das Amazon Linux 2023 AMI wählen. Oder, wenn Sie eine Windows-Instance starten möchten, können Sie das Microsoft-Windows-Server-2022-Base-AMI wählen. Der AMI-Katalog in der EC2 Amazon-Konsole enthält Tausende von Bildern, aus denen Sie wählen können.
2. Instance-Typ – Der Instance-Typ ist die Hardware, die die CPU, den Arbeitsspeicher, die Speicher und die Netzwerkkapazität des Host-Computers für die Instance bestimmt. Amazon EC2 bietet über 600 Instance-Typen zur Auswahl, die sich jeweils in Hardwarekonfiguration und Größe unterscheiden, sodass Sie die für Ihre Anwendung am besten geeignete Variante auswählen können.
3. Schlüsselpaar – Ein Schlüsselpaar ist eine Reihe von Sicherheitsanmeldeinformationen, mit denen Sie elektronisch Ihre Identität nachweisen, wenn Sie sich mit einer -Instance verbinden. Der private Schlüssel ist auf dem lokalen Computer gespeichert und ein öffentlicher Schlüssel ist in der Instance gespeichert.

In EC2 bezieht sich das Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Instance darauf, dass Sie sich von Ihrem lokalen Computer aus bei Ihrer Instance anmelden. Es gibt zwar andere Möglichkeiten, eine sichere Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, aber in diesem Tutorial verwenden wir ein Schlüsselpaar.

4. Netzwerk – Das Netzwerk besteht aus einer VPC und einem oder mehreren Subnetzen. Eine VPC ist ein isoliertes virtuelles Netzwerk in AWS Cloud. Jeder AWS Kunde hat seine eigene VPC, die ihm gewidmet ist. AWS-Konto Sie werden Ihre Instance in einem Subnetz in Ihrer VPC starten. Ein Subnetz ist ein Bereich von IP-Adressen in einer VPC. Ihr Standardsubnetz ist ein öffentliches Subnetz, was bedeutet, dass es eine öffentliche IP-Adresse zuweist und Ihrer Instance von außerhalb des Amazon-Netzwerks Internetzugang ermöglicht.
5. Sicherheitsgruppe – Eine Sicherheitsgruppe fungiert als Firewall zur Steuerung des Datenverkehrs zu Ihrer Instance. Eine Sicherheitsgruppe enthält Regeln, die bestimmten Arten von Datenverkehr den Zugang zu Ihrer Instance ermöglichen. Um eine SSH-Verbindung von Ihrem lokalen Computer zu Ihrer Instance herzustellen (mithilfe Ihres Schlüsselpaars), benötigen Sie eine Regel, die SSH-Verkehr von Ihrem lokalen Computer aus zulässt.
6. EBS-Volume – Ein Amazon-EBS-Volume ist ein Speichergerät, das wie eine physische Festplatte funktioniert. Ihre Instance verfügt über ein Root-Volume, bei dem es sich um ein spezielles EBS-Volume handelt, das das AMI mit dem Betriebssystem und der Software speichert, die zum Starten Ihrer Instance benötigt werden. Sie können optional Daten-Volumes hinzufügen. Da Ihre Test-Instance jedoch keine vertraulichen Daten speichert, benötigen Sie keine zusätzlichen verschlüsselten Daten-Volumes.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die konzeptionellen Aufgaben in diesem Tutorial abgeschlossen. In den folgenden Aufgaben verwenden Sie die EC2 Amazon-Konsole, um die Komponenten zu erstellen, über die Sie sich informiert haben.

Schritt 3: Erstellen eines Schlüsselpaares

In dieser Aufgabe erstellen Sie ein Schlüsselpaar. Ein Schlüsselpaar besteht aus zwei Teilen: einem öffentlichen Schlüssel, den Sie Ihrer Instance hinzufügen, und einem passenden privaten Schlüssel, mit dem Sie eine sichere Verbindung zu Ihrer Instance herstellen. In der nächsten Aufgabe wählen Sie dieses Schlüsselpaar beim Starten Ihrer Instance aus, wodurch der öffentliche Schlüssel automatisch zur Instance hinzugefügt wird. Es ist wichtig, den privaten Schlüssel sicher auf Ihrem lokalen Computer zu speichern, da jeder, der Zugriff darauf hat, eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen kann.

Wenn Sie beim Starten Ihrer Test-Instance lieber ein vorhandenes Schlüsselpaar verwenden möchten, können Sie diese Aufgabe gerne überspringen. Erstellen Sie andernfalls ein neues Schlüsselpaar.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie die in der obigen Tabelle aufgeführten Voraussetzungen erfüllt haben, einschließlich der Anmeldung AWS Management Console mit Ihrem Administratorbenutzer.

So erstellen Sie ein Schlüsselpaar

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole:

   Wechseln Sie zu https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Navigieren Sie zur Seite der Schlüsselpaarkonsole:

   Wählen Sie im Navigationsbereich unter Network & Security die Option Key Pairs aus.

   - Wenn Sie zuvor Schlüsselpaare erstellt haben, werden diese in der Tabelle angezeigt.
   - Wenn keine Schlüsselpaarname vorhanden ist, ist die Tabelle leer.
3. Erstellen Sie ein neues Schlüsselpaar:

   Klicken Sie auf die Schaltfläche Schlüsselpaar erstellen (oben rechts), um das webbasierte Formular Schlüsselpaar erstellen zu öffnen, und geben Sie Ihre Schlüsselpaardetails wie folgt ein:

   a. Benennen Sie Ihr Schlüsselpaar: Geben Sie unter Name einen Namen ein, anhand dessen Sie das Schlüsselpaar leichter erkennen können, z. B **`test-instance-key-pair`**.

      Der Name kann bis zu 255 ASCII-Zeichen enthalten. Er darf keine führenden oder nachfolgenden Leerzeichen enthalten.

   b. Wählen Sie den Schlüsselpaartyp: Wählen Sie für Schlüsselpaartyp ED25519.

      Linux-Instances unterstützen sowohl RSA als auch ED25519 Schlüsseltypen, während Windows-Instances nur RSA unterstützen. Da Sie in diesem Tutorial eine Linux-Instance starten, können Sie einen ED25519 Schlüssel verwenden.

   c. Privatschlüsselformat wählen: Wählen Sie unter Dateiformat des privaten Schlüssels .pem.

      Dies ist das Format, in dem Ihre private Schlüsseldatei gespeichert wird.

4. Speichern Sie den öffentlichen Schlüssel bei Amazon EC2 und laden Sie den privaten Schlüssel herunter:

   Wählen Sie die Schaltfläche Schlüsselpaar erstellen (unten rechts).

   Amazon EC2 speichert den öffentlichen Schlüssel, während Ihr Browser die private Schlüsseldatei automatisch auf Ihren lokalen Computer herunterlädt. Die Datei wird nach dem Namen benannt, den Sie für das Schlüsselpaar angegeben haben und die Erweiterung ist das ausgewählte Dateiformat. Verschieben Sie die private Schlüsseldatei an einen sicheren Speicherort auf Ihrem Computer.

   > **Important**
   >
   > Dies ist die einzige Möglichkeit, die Sie haben, die private Schlüsseldatei zu speichern.

5. Legen Sie die Berechtigungen für den Schlüssel fest (für MacOS- und Linux-Benutzer):

   Wenn Sie über SSH auf einem macOS- oder Linux-Computer eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen möchten, müssen Sie die richtigen Berechtigungen für Ihre private Schlüsseldatei festlegen. Öffnen Sie ein Terminalfenster und führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie ihn *test-instance-key-pair* durch den Namen Ihres key pair ersetzen:

   ```
   chmod 400 test-instance-key-pair.pem
   ```

   Dieser Befehl stellt sicher, dass nur Sie die private Schlüsseldatei lesen können, die für den Aufbau einer sicheren Verbindung zu Ihrer Instance erforderlich ist. Ohne diese Berechtigungen können Sie mit diesem Schlüsselpaar keine Verbindung herstellen.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich ein Schlüsselpaar erstellt!

Aufgabe 4: Ihre Test-Instance starten

In dieser Aufgabe starten Sie mithilfe des EC2 Launch-Instance-Assistenten schnell eine Testinstanz. Sie konfigurieren die wichtigsten Instance-Konfigurationseinstellungen für eine Linux-Instance und verwenden die Standardwerte für die anderen Felder.

Um Ihnen das Kostenmanagement zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, die für das kostenlose Kontingent infrage kommenden Komponenten zu wählen.

Die folgenden Schritte ausführen, um eine Test-Instance zu starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole:

   Wechseln Sie zu https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Öffnen Sie den EC2 Launch-Instance-Assistenten:

   Wählen Sie im EC2 Dashboard die Option Launch instance aus.

   Das webbasierte Formular Eine Instance starten wird geöffnet. Dies ist der Assistent zum EC2 Starten einer Instanz.

3. Benennung Ihrer Instance:

   Geben Sie unter Name und Tags bei Name einen beschreibenden Namen wie **`Test instance`** ein.

   Der Instance-Name ist ein Tag, wobei der Schlüssel Name ist und es sich bei dem Wert um den von Ihnen angegebenen Namen handelt.

   Tipp: Für Test-Instances ist ein Namens-Tag ausreichend. Für Produktions-Instances empfiehlt es sich jedoch, eine Tagging-Richtlinie festzulegen, um das Tagging für all Ihre Ressourcen zu standardisieren.

4. Wählen Sie Ihr Betriebssystem und Ihre Software – das Amazon Machine Image (AMI):

   Unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) ist die Standardauswahl für Amazon Machine Image (AMI) die Standardauswahl Amazon Linux 2023 AMI. Diese AMIs sind als Zur kostenlosen Nutzung berechtigt gekennzeichnet. In diesem Tutorial starten Sie eine Linux-Instance. Behalten Sie also die Standardeinstellung bei, sodass die Limits des kostenlosen Kontingents nicht überschritten werden.

5. Wählen Sie Ihre Hardware – den Instance-Typ:

   Behalten Sie unter Instanztyp für Instanztyp die Standardauswahl für dieses Tutorial bei. Der Standard-Instance-Typ kann im Rahmen des kostenlosen Kontingents verwendet werden und seine Hardware ist für Ihre Testinstanz geeignet.

6. Bereiten Sie sich auf die sichere Anmeldung mit einem Schlüsselpaar vor:

   Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Anmeldung) bei Schlüsselpaarname das Schlüsselpaar aus, das Sie bei der Einrichtung erstellt haben. Wenn Ihr Schlüsselpaar nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie das Aktualisierungssymbol (rechts neben der Liste).

Wenn Ihre Instance gestartet wird, platziert sie den öffentlichen Schlüssel auf der Instance. Um nach dem Start eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, verwenden Sie den entsprechenden privaten Schlüssel, den Sie in der vorherigen Aufgabe heruntergeladen haben.

7. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, um den Internetzugang zu aktivieren:

   Unter Netzwerkeinstellungen sind die Felder Netzwerk (Ihre VPC) und Subnetz standardmäßig konfiguriert. Behalten Sie die Standardeinstellungen für dieses Tutorial bei, um Ihnen den schnellen Einstieg zu erleichtern. Wenn Sie Ihr Standard-Subnetz nicht geändert haben, verfügt Ihre Instance über Internetzugang.

   Tipp: Ihr Standardsubnetz ist ein öffentliches Subnetz, was bedeutet, dass es eine öffentliche IP-Adresse zuweist und Ihrer Instance von außerhalb des Amazon-Netzwerks Internetzugang ermöglicht. Für Test-Instances ist es in Ordnung, die Standard-Subnetzeinstellungen zu verwenden, die den Internetzugang ermöglichen. Für Produktions-Instances empfiehlt es sich jedoch, nur eine öffentliche IP-Adresse zuzuweisen und ein Subnetz mit Internetzugang zu verwenden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

8. Richten Sie die Instance-Firewall (Sicherheitsgruppe) ein:

   Lassen Sie unter Netzwerkeinstellungen unter Firewall (Sicherheitsgruppen) das Kontrollkästchen SSH-Verkehr von überall zulassen (0.0.0.0) aktiviert. Dadurch wird eine neue Sicherheitsgruppe für Ihre Test-Instance erstellt, die SSH-Datenverkehr von einer beliebigen IP-Adresse aus zulässt.

   Eine Sicherheitsgruppe fungiert als Firewall zur Steuerung des Datenverkehrs zu Ihrer Instance. Um eine SSH-Verbindung von Ihrem lokalen Computer zu Ihrer Instance herzustellen, benötigen Sie eine Regel, die SSH-Verkehr von Ihrem lokalen Computer aus zulässt.

   Tipp: Die IP-Adresse Ihres lokalen Computers kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn Ihr Internet-Service-Anbieter dynamische IP-Zuweisung verwendet. Wir gehen davon aus, dass Sie, wenn Sie eine Instance zu Testzwecken verwenden, die Instance nicht zum Speichern vertraulicher Informationen verwenden. Daher können die Sicherheitsmaßnahmen weniger restriktiv sein. Für Test-Instances ist es generell akzeptabel, Datenverkehr von einer beliebigen IP-Adresse (`0.0.0.0/0`) aus zuzulassen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen können, auch wenn sich Ihre IP-Adresse ändert. Für Produktions-Instances, insbesondere solche mit vertraulichen Daten, hat es sich jedoch bewährt, nur Datenverkehr von bekannten IP-Adressen zuzulassen.

9. Konfigurieren Sie den Instance-Speicher:

Unter Speicher konfigurieren sind die Felder Root-Volume (verschlüsselt) standardmäßig konfiguriert. Lassen Sie die Einstellungen unverändert, um die Limits des kostenlosen Kontingents nicht zu überschreiten.

Da Ihre Test-Instance jedoch keine vertraulichen Daten speichert, benötigen Sie keine zusätzlichen verschlüsselten Daten-Volumes.

10. Überprüfen Sie die Instance-Konfiguration:

    Im Übersichtsbereich auf der rechten Seite können Sie Ihre allgemeinen Einstellungen überprüfen, bevor Sie Ihre Instance starten.

11. Starten Ihrer Instance:

    Wenn Sie bereit sind, Ihre Instance in der Zusammenfassungsbereich zu starten, wählen Sie Instance starten aus.

    Amazon startet Ihre Instance EC2 schnell mit den von Ihnen angegebenen Einstellungen. Wenn Sie keine Einstellung angegeben haben, wird die Standardeinstellung verwendet. Ein Erfolgsbanner bestätigt den Start.

Herzlichen Glückwunsch!Sie haben Ihre Test Instance erfolgreich gestartet!

Aufgabe 5: Ihre Instance finden

In dieser Aufgabe suchen Sie die Instance, die Sie gerade in der EC2 Konsole gestartet haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Instance in der EC2 Konsole zu finden

1. Öffnen Sie die Instances-Seite:

    Wenn Sie sich immer noch auf der Erfolgsseite befinden, wählen Sie die Instance-ID im Erfolgsbanner aus.

    Wenn Sie die Seite verlassen haben, wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

2. Ihre Instance suchen:

    Suchen Sie in der Spalte Name Ihre Instance anhand des Namens, den Sie ihr gegeben haben.

Aufgabe 6: Anzeigen Ihrer Instance-Konfiguration

In dieser Aufgabe machen Sie sich mit der Anzeige der Konfigurationsdetails Ihrer Instance vertraut.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Konfiguration Ihrer Instance anzuzeigen

1. Ihre Instance suchen:

   Suchen Sie in der Spalte Name Ihre Instance anhand des Namens, den Sie ihr gegeben haben.
2. Öffnen Sie die Seite mit den Instance-Details:

   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen Ihrer Instance, wählen Sie dann das Menü Aktionen (oben rechts) und wählen Sie Details anzeigen, um die Seite mit den Instance-Details zu öffnen, auf der Sie die Konfiguration überprüfen können.

   Im vorherigen Tutorial haben Sie den ID-Link der Instance ausgewählt, um die Instance-Detailseite zu öffnen. Sie werden feststellen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe in der EC2 Konsole zu erledigen.
3. Erkunden Sie die Einzelheiten der Instance-Konfiguration:

   Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Konfigurationsdetails Ihrer Instance zu erkunden.

   Tipp: Um schnell ein Feld zu finden, drücken Sie Strg+F oder Befehlstaste+F auf Ihrer Tastatur.

   a. AMI: Können Sie das AMI finden, mit dem Sie Ihre Instance gestartet haben? Sie finden die Informationen unter AMI-ID und AMI-Name auf der Registerkarte Details.
   b. Instance-Typ: Können Sie den Instance-Typ finden? Es könnte zum Beispiel t3.micro sein.
   c. Schlüsselpaar: Finden Sie das Schlüsselpaar, das Sie beim Starten Ihrer Instance angegeben haben? Es ist für das beim Start zugewiesene Schlüsselpaar angegeben. Beachten Sie, dass sich der Wert hier nicht ändert, wenn Sie das Schlüsselpaar in Zukunft ändern.
   d. VPC: Können Sie die ID Ihrer VPC finden? Sie finden alle netzwerkbezogenen Konfigurationseinstellungen auf der Registerkarte Netzwerk. Die VPC-ID hat ein Format, das dem folgenden Beispiel ähnelt: vpc-1a2b3c4d
   e. Subnetz: Können Sie die ID des Subnetzes finden, in dem Sie Ihre Instance gestartet haben? Sie hat ein Format, das dem folgenden Beispiel ähnelt: subnet-1a2b3c4d
   f. Öffentliche IPv4 Adresse: Können Sie die öffentliche IPv4 Adresse finden, die Ihrer Instance zugewiesen wurde? Sie hat ein Format, das dem folgenden Beispiel ähnelt: 34.242.148.128.

g. Sicherheitsgruppe: Können Sie die Regel für eingehenden Datenverkehr finden, die erstellt wurde, um SSH-Verkehr von überall aus zuzulassen (0.0.0.0./0)? Sie finden alle sicherheitsrelevanten Konfigurationseinstellungen auf der Registerkarte Sicherheit.

h. Speicher: Können Sie das Volume finden, das für diese Instance erstellt wurde? Sie finden alle sicherheitsrelevanten Konfigurationseinstellungen auf der Registerkarte Speicher.

i. Instance-Tags: Der Name, den Sie Ihrer Instance gegeben haben, ist eigentlich ein Tag. Können Sie Ihre Instance-Tags finden? Wählen Sie die Registerkarte Tags aus. Der Schlüssel ist Name, und der Wert ist der Name, den Sie angegeben haben.

j. Instance-Status: Können Sie den Status Ihrer Instance überprüfen? Sie sollte Wird ausgeführt sein.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Konfigurationsdetails Ihrer Instance zu erkunden. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, gehen Sie zur nächsten Aufgabe.

Aufgabe 7: Machen Sie sich mit den wichtigsten Komponenten für die Verbindung zu einer Instance vertraut

In dieser Aufgabe untersuchen Sie die wichtigsten Komponenten, die für die Verbindung mit einer EC2 Instance erforderlich sind. Dies sind das Verbindungsprotokoll, das öffentliche DNS, die Sicherheitsgruppe, das Schlüsselpaar und der Instance-Benutzername.

Um diese Komponenten besser zu visualisieren, stellen Sie sich vor, eine Verbindung zu einer Instance herzustellen, z. B. zu Ihnen nach Hause zu gehen:

- Verbindungsprotokoll – Ihr Transportmittel: So wie Sie entscheiden, wie Sie nach Hause kommen, wählen Sie auch das Verbindungsprotokoll, das Sie zu Ihrer Instance führt. In diesem Tutorial verwenden wir SSH (Secure Shell), das einen sicheren Tunnel für die Verbindung Ihres Computers mit Ihrer Instance über das Internet erstellt.
- Öffentliches DNS — Die Hausadresse: So wie Ihr Haus eine eindeutige Adresse hat, hat auch Ihre EC2 Instance ihren eigenen öffentlichen DNS-Namen (z. B.`ec2-18-201-118-201.eu-west-1.compute.amazonaws.com`). Dieser öffentliche DNS-Name ermöglicht es SSH, eine direkte Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen.
- Sicherheitsgruppe – Der Pförtner: Stellen Sie sich vor, Ihr Haus hat einen Pförtner, der kontrolliert, wer rein oder raus darf. In ähnlicher Weise verfügt die EC2 Instance über eine Sicherheitsgruppe, die wie ein Gatekeeper agiert und kontrolliert, welche Arten von Netzwerkverkehr in Ihre Instance hinein oder aus Ihrer Instance heraus zulässig sind. Nur der Datenverkehr, den Sie ausdrücklich zulassen (z. B. SSH-Verkehr von der IP-Adresse Ihres Computers), ist zugelassen.

- Privater Schlüssel – Ihr Haustürschlüssel: Als Sie die Instance gestartet haben, haben Sie ein Schlüsselpaar angegeben. Der private Schlüssel ist auf dem lokalen Computer gespeichert und ein öffentlicher Schlüssel ist in der Instance gespeichert. Der private Schlüssel fungiert als Ihr Haustürschlüssel – ohne ihn können Sie nicht auf Ihre Instance zugreifen.
- Benutzername der Instance – Der Bewohner: Wenn Sie bei Ihnen zu Hause ankommen, müssen Sie sich ausweisen, um nachzuweisen, dass Sie dort ansässig sind. Wenn Sie eine Verbindung zu einer Instance herstellen, geben Sie ebenfalls einen Benutzernamen an. Verschiedene Instances haben je nach Betriebssystem unterschiedliche Standardbenutzernamen. Amazon-Linux-Instances verwenden beispielsweise `ec2-user` als den Standardbenutzernamen.

Der Verbindungsbefehl

Verwenden Sie den folgenden Befehl in einem Terminalfenster, um eine Verbindung zu Ihrer EC2 Instance herzustellen:

```
ssh -i "test-instance-key-pair.pem" ec2-user@ec2-18-201-118-201.eu-
west-1.compute.amazonaws.com
```

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Funktionen des Befehls:

- `ssh` – Dieser Befehl gibt das Verbindungsprotokoll an, das eine SSH-Verbindung (Secure Shell) zu Ihrer Instance initiiert.
- `-i "test-instance-key-pair.pem"` – Das `-i`-Flag gibt die private Schlüsseldatei an, die zur Authentifizierung der Verbindung benötigt wird. Diese private Schlüsseldatei muss mit dem Schlüsselpaar übereinstimmen, das Sie beim Starten der Instance angegeben haben. Wenn Ihre private Schlüsseldatei in einem bestimmten Ordner gespeichert ist, geben Sie den vollständigen Pfad zur Datei an.
- `ec2-user` – Dies ist der Benutzername für die Anmeldung bei der Instance. Bei Amazon-Linux-Instances lautet der Standard-Benutzername `ec2-user`. Andere verwenden AMIs möglicherweise andere Standardbenutzernamen, z. B. `ubuntu` für Ubuntu-Instanzen.
- `@` – Dieses Symbol trennt den Benutzernamen von der Adresse der Instance.
- `ec2-18-201-118-201.eu-west-1.compute.amazonaws.com`— Dies ist die öffentliche Adresse Ihrer Instanz (das öffentliche DNS), die die öffentliche IPv4 Adresse und die AWS-Region umfasst. Sie identifiziert die Instance eindeutig.

Was geschieht, wenn Sie den Befehl ausführen?

Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, richtet SSH einen sicheren Tunnel ein und authentifiziert sich mit Ihrem privaten Schlüssel. Wenn die Sicherheitsgruppe der Instance den Traffic zulässt, erhalten Sie Zugriff auf Ihre EC2 Instance. Sie können die Instance jetzt von Ihrem Computer aus steuern, als ob Sie direkt davor sitzen würden. Sie können Befehle ausführen, Software installieren und Dateien verwalten – genau wie auf Ihrem lokalen Computer.

Aufgabe 8: Verbindung mit Ihrer Instance herstellen

In dieser Aufgabe stellen Sie über einen SSH-Client auf Ihrem Computer eine Verbindung zu Ihrer Instance her. In der vorherigen Aufgabe haben wir die Komponenten für die Verbindung mit einer Instance anhand der Analogie vorgestellt, dass Sie zu Ihnen nach Hause gehen. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, eine Verbindung zur eigentlichen EC2 Instance herzustellen.

Es gibt verschiedene Methoden, eine Verbindung zu einer Instance herzustellen. Die Methode, mit der Sie eine Verbindung herstellen, hängt vom Betriebssystem der Instance ab. Da Sie eine Linux-Instance gestartet haben, verwenden Sie einen SSH-Client auf Ihrem lokalen Computer.

Überprüfen Sie zunächst, ob auf Ihrem Computer ein SSH-Client installiert ist

Auf den meisten Computern ist ein SSH-Client vorinstalliert. Um dies zu überprüfen, öffnen Sie ein Terminal-Fenster auf Ihrem Computer und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
ssh
```

Wenn der Befehl erkannt wird, können Sie eine Verbindung herstellen.

Wenn Ihr Computer den Befehl nicht erkennt, müssen Sie einen SSH-Client installieren. Anweisungen zur Installation eines SSH-Clients würden den Rahmen dieses Tutorials sprengen. Wenn Sie Hilfe benötigen, lesen Sie Voraussetzungen für eine SSH-Verbindung in diesem Benutzerhandbuch nach oder suchen Sie online nach Anweisungen zur Installation eines SSH-Clients auf Ihrem Betriebssystem.

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Verbindung mit Ihrer Instance herzustellen

1. Verbindung herstellen:

   Wenn Sie sich in der EC2 Amazon-Konsole auf der Seite mit den Instance-Details befinden, wählen Sie die Schaltfläche Connect (oben rechts).

Wenn Sie die Seite verlassen haben, wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. Aktivieren Sie dann auf der Seite Instances das Kontrollkästchen neben dem Namen Ihrer Instance und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden (oben rechts).

Dadurch wird die Seite Mit Verbinden zur Instance geöffnet.

2. Wählen Sie die Verbindungsmethode:

   Auf der Seite Verbindung mit Instance herstellen wählen Sie die Registerkarte SSH-Client aus.

   Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den Text auf dieser Seite zu lesen, denn dies sind die Schritte, die Sie als Nächstes befolgen werden.

3. SSH-Befehl überprüfen:

   Unter Beispiel sehen Sie einen Befehl, der automatisch generiert und mit den Details Ihrer Instance angepasst wird. Der Name des privaten Schlüssels wird vom Namen des öffentlichen Schlüssels abgeleitet, der beim Start angegeben wurde.

   Das Ergebnis sieht etwa folgendermaßen aus:

   ```
   ssh -i "test-instance-key-pair.pem" ec2-user@ec2-18-201-118-201.eu-
   west-1.compute.amazonaws.com
   ```

4. SSH-Befehl kopieren:

   Wählen Sie das Kopiersymbol neben dem SSH-Beispielbefehl.

5. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster:

   Öffnen Sie ein Terminal-Fenster auf Ihrem lokalen Computer.

6. SSH-Befehl einfügen und ausführen:

   Fügen Sie den SSH-Befehl in das Terminal-Fenster ein. Wenn Sie Ihre private Schlüsseldatei in einem bestimmten Ordner gespeichert haben, bearbeiten Sie den Befehl, um den vollständigen Dateipfad anzugeben.

   Drücken Sie Enter auf Ihrer Tastatur.

   Es wird eine Antwort ähnlich dem folgenden Beispiel angezeigt:

```
The authenticity of host 'ec2-18-201-118-201.eu-west-1.compute.amazonaws.com
 (18-201-118-201)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:examplehxj9aOr1MogvKOoMNskVVIRBQBoq0example.This
 key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

7. Die Verbindung fertigstellen:

   Geben Sie **`yes`** ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

   Die Überprüfung des Fingerabdrucks würde den Rahmen dieses Tutorials sprengen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks.

   Nach einer erfolgreichen Verbindung ändert sich die Terminal-Eingabeaufforderung und zeigt nun den öffentlichen DNS Ihrer Instance an.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich eine Verbindung zu Ihrer Instance hergestellt!

Aufgabe 9: Ihre Instance anhalten

In dieser Aufgabe löschen Sie Ihre Instance, um die Vorteile des kostenlosen Kontingents beizubehalten. Wenn Ihre Instance gestoppt wird, fallen für Sie keine Kosten mehr an. Wenn Sie Ihre AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und sich für das kostenlose Kontingent qualifizieren, fallen weiterhin Kosten für den EBS-Speicher an.

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Instance zu beenden

1. Starten Sie die Beendigung:

   Wenn Sie sich noch auf der Seite Mit Instance verbinden befinden, wählen Sie Instances aus dem Breadcrumb. Wenn Sie die Seite verlassen haben, wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

   Aktivieren Sie dann auf der Seite Instances das Kontrollkästchen neben dem Namen Ihrer Instance, wählen Sie dann das Menü Instance-Status (oben rechts) und wählen Sie Instance beenden aus. Wählen Sie nach Aufforderung die Option Beenden aus.

2. Instance-Status überwachen:

Überprüfen Sie auf der Seite Instances die Spalte Instance-Status. Der Status Ihrer Instance ändert sich in Am Beenden und dann in Beendet. Wenn Sie nicht den vollständigen Text sehen, versuchen Sie, die Spalte zu erweitern.

Wenn Sie der Meinung sind, dass sich der Instance-Status von Am Beenden zu Beendet geändert hat, Sie ihn aber noch nicht sehen, wählen Sie das Aktualisierungssymbol (über der Tabelle), um die Tabelle Instances zu aktualisieren.

Die wichtigsten Erkenntnisse

In diesem Tutorial haben Sie die folgenden Schlüsselkonzepte behandelt:

- AMI bezieht sich auf ein Amazon Machine Image, eine Vorlage, die das Betriebssystem und die Software enthält, die zum Starten einer Instance erforderlich sind.
- Der Instance-Typ bestimmt die Hardware des Computers, der für das Hosting Ihrer Instance verwendet wird. Er bestimmt die Menge an CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkkapazität Ihrer Instance.
- Das Schlüsselpaar bezieht sich auf den Satz von öffentlichen und privaten Schlüsseln, die Sie für eine sichere Verbindung zu Ihrer Instance verwenden können.
- Netzwerk bezieht sich auf eine VPC (eine virtuelle private Cloud, die Ihrem Konto in der AWS Cloud zugewiesen ist) und ein Subnetz (eine Reihe von IP-Adressen innerhalb Ihrer VPC).
- Sicherheitsgruppe bezieht sich auf eine Reihe von Regeln, die steuern, welcher Datenverkehr Ihre Instance erreichen kann.
- Das EBS-Volume bezieht sich auf den Datenspeicher für Ihre Instance. Jede Instance hat ein Root-Volume zum Speichern des AMI und ein oder mehrere optionale Daten-Volumes.
- Tags sind Metadaten, die Sie Ihrer Instance optional zuweisen können. Der Instance-Name ist ein Tag, dessen Schlüssel Name ist, und der Wert ist Ihre Wahl.
- Eine Verbindung herstellen bezieht sich auf den Zugriff auf Ihre Instance über das Internet.
- SSH bezieht sich auf das Secure Shell-Verbindungsprotokoll, mit dem Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können.
- Öffentliches DNS ist die eindeutige öffentliche Adresse Ihrer Instance.
- Der Instance-Benutzername wird vom Betriebssystem Ihrer Instance bestimmt und ist für die Verbindung erforderlich.

- Durch das Beenden Ihrer Instance werden die Gebühren für die Instance gestoppt, aber die EBS-Speichergebühren bleiben bestehen.

Nächste Schritte

Um Vertrauen in das Starten, Verbinden und Beenden von Instances aufzubauen, sollten Sie die Schritte dieses Tutorials wiederholen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Instances, die Sie starten, beenden, um die Vorteile des kostenlosen Kontingents beizubehalten.

Sobald Sie mit diesen Grundlagen vertraut sind, können Sie sich die Tutorials für Fortgeschrittene ansehen. Weitere Tutorials finden Sie unter Suchen Sie nach anderen Tutorials?

Wenn Sie Ihr Konto AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben, sollten Sie sich das folgende 6-minütige Video ansehen: Wie kann ich vermeiden, dass mein Konto belastet wird, wenn ich Dienste nutze Kostenloses AWS-Kontingent

Wenn Sie Ihr Konto AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, sollten Sie sich die folgenden Informationen ansehen: Entdecken Sie AWS Dienste mit AWS kostenlosem Kontingent im AWS Billing Benutzerhandbuch

Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter

Der Launch-Instance-Assistent und die Startvorlage in der EC2 Amazon-Konsole bieten alle Parameter für die Konfiguration einer EC2 Amazon-Instance.

Mit Ausnahme des Schlüsselpaars stellt der Launch Instance Wizard Standardwerte für alle Parameter bereit. Sie können jede einzelne oder alle Standardeinstellungen akzeptieren oder eine Instance mit Ihren eigenen Werten konfigurieren. Beim Erstellen einer Startvorlage sind die Parameter optional. Wenn Sie eine Startvorlage verwenden, um eine Instance zu starten, überschreiben die in der Startvorlage angegebenen Parameter die Standardwerte im Launch Instance Wizard. Für jeden Parameter, der nicht in der Startvorlage angegeben ist, wird standardmäßig der Wert verwendet, der vom Launch Instance Wizard bereitgestellt wird.

Die Parameter sind im Launch Instance Wizard und der Startvorlage gruppiert. Die folgenden Beschreibungen werden entsprechend den Parametergruppierungen in der Konsole dargestellt.

Parameter für die Instance-Konfiguration

- Name und Tags

- Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)
- Instance-Typ
- Schlüsselpaar (Anmeldung)
- Network settings (Netzwerkeinstellungen)
- Speicher konfigurieren
- Erweiterte Details
- Übersicht

Name und Tags

Der Instance-Name ist ein Tag, wobei der Schlüssel Name ist und es sich bei dem Wert um den von Ihnen angegebenen Namen handelt. Sie können die Instance, Volumes und Netzwerkschnittstellen markieren. Bei Spot-Instances können Sie nur die Spot-Instance-Anforderung mit Tags (Markierungen) versehen. Informationen zu Tags siehe Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.

Die Angabe eines Instance-Namens und zusätzlicher Tags ist optional.

- Geben Sie unter Name einen beschreibenden Namen für die Instance ein. Wenn Sie keinen Namen angeben, kann die Instance anhand der ID identifiziert werden, die beim Starten der Instance automatisch generiert wird.
- Wenn Sie zusätzliche Tags hinzufügen möchten, wählen Sie Add additional tags (Zusätzliche Tags hinzufügen) aus. Klicken Sie auf Tag hinzufügen, geben Sie dann einen Schlüssel und einen Wert ein und wählen Sie den Ressourcentyp aus, den Sie markieren möchten. Wählen Sie für jedes weitere Tag Add another Tag (Weiteres Tag hinzufügen) aus.

Sie können nur den Instance-Namen angeben, wenn Sie die Instance starten. Sie können die Instance nicht benennen, wenn Sie eine Startvorlage erstellen, aber Sie können Tags für die Ressourcen hinzufügen, die beim Start der Instance erstellt werden.

Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)

Ein Amazon Machine Image (AMI) enthält die Informationen, die zum Starten einer Instance erforderlich sind. Ein AMI könnte beispielsweise die für die Funktion als Webserver erforderliche Software enthalten, wie Linux, Apache und Ihre Website.

Sie finden wie folgt ein passendes AMI. Bei jeder Option zum Aufrufen eines AMI können Sie Abbrechen (oben rechts) auswählen, um zum Launch Instance Wizard zurückzukehren, ohne ein AMI zu wählen.

Suchleiste

Um alle verfügbaren zu durchsuchen AMIs, geben Sie ein Schlüsselwort in die AMI-Suchleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Wählen Sie Select (Auswählen) zum Auswählen des AMI aus.

Kürzlich gestartet

Die AMIs , die Sie kürzlich verwendet haben.

Wählen Sie Kürzlich gestartet oder Derzeit verwendet aus und wählen Sie dann unter Amazon Machine Image (AMI) ein AMI.

Mein AMIs

Das Private AMIs , das Sie besitzen, oder AMIs das private, das mit Ihnen geteilt wurde.

Klicken Sie auf Im Besitz von mir oder Mit mir geteilt und wählen Sie dann unter Amazon Machine Image (AMI) ein AMI aus.

Schnellstart

AMIs sind nach Betriebssystemen (OS) gruppiert, damit Sie schnell loslegen können.

Wählen Sie zuerst das benötigte Betriebssystem und dann unter Amazon Machine Image (AMI) ein AMI aus. Um ein AMI auszuwählen, das im Rahmen des AWS kostenlosen Kontingents verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass das AMI als für das kostenlose Kontingent in Frage kommt, gekennzeichnet ist.

Weitere Informationen finden AMIs

Wählen Sie Mehr durchsuchen AMIs, um den vollständigen AMI-Katalog zu durchsuchen.

- Um alle verfügbaren zu durchsuchen AMIs, geben Sie ein Schlüsselwort in die Suchleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Um mit einem Systems-Manager-Parameter nach einem AMI zu suchen, wählen Sie die Pfeilschaltfläche rechts neben der Suchleiste und dann Search by Systems Manager parameter (Nach Systems-Manager-Parameter suchen) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz AMIs mit Systems Manager Manager-Parametern.

- Um nach Kategorien zu suchen, wählen Sie Schnellstart AMIs AMIs AWS Marketplace AMIs, Meine oder Community AMIs.

  Das AWS Marketplace ist ein Online-Shop, in dem Sie Software kaufen können, die unter anderem AMIs läuft. AWS Weitere Informationen zum Starten einer Instance vom AWS Marketplace finden Sie unterStarten Sie eine EC2 Amazon-Instance von einem AWS Marketplace AMI. In der Community AMIs finden Sie Informationen AMIs , die AWS Community-Mitglieder anderen zur Nutzung zur Verfügung gestellt haben. AMIsvon Amazon oder einem verifizierten Partner sind als Verifizierter Anbieter gekennzeichnet.
- Um die Liste von zu filtern AMIs, aktivieren Sie auf der linken Seite des Bildschirms unter Ergebnisse verfeinern ein oder mehrere Kontrollkästchen. Die Filteroptionen unterscheiden sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Suchkategorie.
- Prüfen Sie, welcher Root device type für die einzelnen AMIs aufgeführt ist. Beachten Sie, AMIs welchen Typ Sie benötigen: entweder ebs (unterstützt von Amazon EBS) oder instance-store (unterstützt von Instance Store). Weitere Informationen finden Sie unter Root-Gerätetyp.
- Prüfen Sie, welcher Typ unter Virtualization type für die einzelnen AMIs aufgeführt ist. Beachten Sie, AMIs welchen Typ Sie benötigen: entweder hvm oder paravirtual. Manche Instance-Typen benötigen beispielsweise HVM. Weitere Informationen zu Linux-AMI-Virtualisierungstypen finden Sie unter Virtualisierungstypen.
- Prüfen Sie den für jedes AMI aufgelisteten Startmodus. Beachten AMIs Sie, welcher den von Ihnen benötigten Startmodus verwendet: entweder Legacy-BIOS, UEFI oder UEFI-Preferred. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Startverhalten mit EC2 Amazon-Startmodi.
- Wählen Sie ein AMI aus, das Ihren Anforderungen entspricht, und klicken Sie auf Select.

Warnung beim Wechseln des AMI

Wenn Sie beim Starten einer Instance die Konfiguration von Volumes oder Sicherheitsgruppen ändern, die mit dem ausgewählten AMI verknüpft sind, und dann ein anderes AMI auswählen, öffnet sich ein Fenster, das Sie warnt, dass einige Ihrer aktuellen Einstellungen geändert oder entfernt werden. Sie können die Änderungen an den Sicherheitsgruppen und Volumes überprüfen. Darüber hinaus können Sie entweder anzeigen, welche Volumes hinzugefügt und gelöscht werden oder nur die hinzugefügten Volumes anzeigen. Diese Warnung wird nicht angezeigt, wenn Sie eine Startvorlage erstellen.

Instance-Typ

Der Instance-Typ definiert die Hardware-Konfiguration und Größe der Instance. Größere Instance-Typen haben mehr CPU und Arbeitsspeicher. Weitere Informationen finden Sie unter EC2Amazon-Instance-Typen.

- Instance type (Instance-Typ): Vergewissern Sie sich, dass der Instance-Typ mit dem von Ihnen angegebenen AMI kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instance-Typen.

  Kostenloses Kontingent — Sie können Instance-Typen verwenden, die als kostenloses Kontingent gekennzeichnet sind und im Rahmen des kostenlosen Kontingents kostenlos in Frage kommen. Die spezifischen Instance-Typen hängen davon ab, wann Sie Ihre erstellt haben AWS-Konto.

  Wenn Sie Ihre AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und sie weniger als 12 Monate alt ist, können Sie Amazon im EC2 Rahmen des kostenlosen Kontingents nutzen, indem Sie den Instance-Typ t2.micro oder in Regionen, in denen t2.micro nicht verfügbar ist, den Instance-Typ t3.micro auswählen. Beachten Sie, dass beim Starten einer t3.micro-Instance standardmäßig der Modus Unlimited verwendet wird, wodurch je nach CPU-Auslastung zusätzliche Gebühren anfallen können.

  Wenn Sie Ihre Instance-Typen AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, können Sie die Instance-Typen t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large und m7i-flex.large für 6 Monate oder bis Ihr Guthaben aufgebraucht ist verwenden.

  Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025.
- Instance-Typen vergleichen: Sie können verschiedene Instance-Typen anhand der folgenden Attribute vergleichen: Anzahl von vCPUs, Architektur, Speichergröße (GiB), Speichermenge (GB), Speichertyp und Netzwerkleistung.
- Lassen Sie sich beraten: Anleitungen und Vorschläge für Instance-Typen finden Sie im EC2 Instance-Typ-Finder. Weitere Informationen finden Sie unter Empfehlungen vom EC2 Instanztyp-Finder abrufen.
- (Nur Startvorlagen) Erweitert: Um Instance-Attribute anzugeben und Amazon die Instance-Typen anhand dieser Attribute EC2 identifizieren zu lassen, wählen Sie Erweitert und dann Instance-Typ-Attribute angeben.

- Anzahl von v CPUs: Geben Sie die Mindest- und Höchstzahl von v CPUs für Ihre Rechenanforderungen ein. Um keine Limits anzugeben, geben Sie einen Mindestwert von **0** ein und lassen Sie den Höchstwert leer.
- Speichermenge (MiB): Geben Sie in MiB den minimalen und maximalen Arbeitsspeicher für Ihre Rechenanforderungen ein. Um keine Limits anzugeben, geben Sie einen Mindestwert von **0** ein und lassen Sie den Höchstwert leer.
- Erweitern Sie Optionale Instance-Typattribute und wählen Sie Attribut hinzufügen aus, um Ihre Rechenanforderungen detaillierter auszudrücken. Informationen zu den einzelnen Attributen finden Sie InstanceRequirementsRequestin der Amazon EC2 API-Referenz.
- Resultierende Instance-Typen: Sie können eine Vorschau der Instance-Typen anzeigen, die den angegebenen Attributen entsprechen. Um Instance-Typen auszuschließen, wählen Sie Attribut hinzufügen aus und wählen Sie in der Liste Attribut die Option Ausgeschlossene Instance-Typen. Wählen Sie aus der Liste Attributwert die auszuschließenden Instance-Typen aus.

Schlüsselpaar (Anmeldung)

Wählen Sie für Schlüsselpaarname ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder wählen Sie Neues Schlüsselpaar erstellen, um ein neues zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Schlüsselpaare und EC2 Amazon-Instances.

> **Important**
>
> Wenn Sie die Option Proceed without key pair (Not recommended) (Ohne Schlüsselpaar fortfahren (Nicht empfohlen)) auswählen, können Sie keine Verbindung zur Instance herstellen, es sei denn, Sie wählen ein AMI aus, das entsprechend konfiguriert ist, um Benutzern eine andere Anmeldemöglichkeit zu erlauben.

Network settings (Netzwerkeinstellungen)

Die Netzwerkeinstellungen definieren die IP-Adressen, Sicherheitsgruppen und Netzwerkschnittstellen für Ihre Instances. Sie können die Standard-Netzwerkeinstellungen verwenden oder sie nach Bedarf konfigurieren.

- (Nur Launch Instance Wizard) VPC: Wählen Sie eine vorhandene VPC für Ihre Instance. Die Standard-VPC für die Region ist standardmäßig ausgewählt. Alternativ können Sie eine VPC

auswählen, die Sie erstellt haben oder die mit Ihnen geteilt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Virtuelle private Clouds für Ihre EC2 Instanzen.

- Subnetz: Wählen Sie ein Subnetz für Ihre Instance oder wählen Sie Neues Subnetz erstellen, um mit der Amazon VPC-Konsole ein neues Subnetz zu erstellen.
  - Sie können ein Subnetz in einer beliebigen Availability Zone, Local Zone, Wavelength Zone oder Outpost Zone für die ausgewählte VPC erstellen.
  - Um die Instance in einem Subnetz zu starten, muss es sich IPv6 bei der Instance um eine Nitro-basierte Instance handeln.
- (Nur Instanzassistent starten) Öffentliche IP automatisch zuweisen: Aktiviert oder deaktiviert die automatische Zuweisung von öffentlichen IPv4 Adressen. Wenn Instances in einem Standard-Subnetz gestartet werden, ist der Standardwert Enable. Beim Starten von Instances in einem Subnetz, das nicht dem Standard entspricht, ist der Standardwert Disable. Weitere Informationen finden Sie unter Öffentliche Adressen IPv4 .

  Sie können diese Option nicht für nicht standardmäßige Subnetze aktivieren, wenn Sie eine sekundäre Netzwerkschnittstelle hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Weisen Sie beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zu”.
- (Nur Instanzassistent starten) IPv6 IP automatisch zuweisen: Aktiviert oder deaktiviert die automatische Zuweisung von IPv6 Adressen. Weitere Informationen finden Sie unter IPv6 Adressen.
- Firewall (Sicherheitsgruppen): Wählen Sie eine bestehende Sicherheitsgruppe aus oder erstellen Sie eine neue. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheitsgruppe über Regeln verfügt, die den Datenverkehr zu und von Ihren Instances zulassen. Der gesamte übrige Datenverkehr wird ignoriert.

  Wenn Sie eine neue Sicherheitsgruppe erstellen, erstellen wir automatisch eine Regel für eingehenden Datenverkehr, die es Ihnen ermöglicht, von allen IP-Adressen aus über SSH (Linux-Instanzen) oder RDP (Windows-Instanzen) eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. Sie können diese Regel nach Bedarf entfernen oder ändern. Sie können Regeln nach Bedarf hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren.

  > **Warning**
  >
  > Regeln, die allen IP-Adressen den Zugriff auf Ihre Instance über SSH oder RDP ermöglichen, sind akzeptabel, wenn Sie eine Testinstanz kurz starten und diese nach kurzer Zeit beenden oder beenden. Sie sind für Produktionsumgebungen unsicher.

Sie sollten nur einen bestimmten IP-Adressbereich für den Zugriff auf Ihre Instances autorisieren.

Diese Sicherheitsgruppe wird der primären Netzwerkschnittstelle und allen sekundären Netzwerkschnittstellen hinzugefügt. Sie können zusätzliche Sicherheitsgruppen für Ihre Netzwerkschnittstellen auswählen, aber Sie können die hier ausgewählte Gruppe nicht entfernen.

- Erweiterte Netzwerkkonfiguration — Sie können die primäre Netzwerkschnittstelle nach Bedarf konfigurieren. Wählen Sie zum Hinzufügen einer sekundären Netzwerkschnittstelle Netzwerkschnittstelle hinzufügen aus. Die Anzahl der Netzwerkschnittstellen, die Sie hinzufügen können, hängt vom ausgewählten Instanztyp ab. Beachten Sie, dass dieser Abschnitt nur verfügbar ist, wenn Sie ein Subnetz auswählen.
  - Geräteindex: Der Geräteindex. Die primäre Netzwerkschnittstelle muss dem Index 0 zugewiesen sein.
  - Netzwerkschnittstelle: Die Netzwerkschnittstelle. Wählen Sie Neue Schnittstelle, damit Amazon eine neue Schnittstelle EC2 erstellen kann, oder wählen Sie eine vorhandene, verfügbare Netzwerkschnittstelle aus. Wenn Sie eine bestehende Netzwerkschnittstelle als primäre Netzwerkschnittstelle auswählen, können Sie Auto-Assign Public IP nicht für nicht standardmäßige Subnetze aktivieren.
  - Beschreibung: Eine Beschreibung für die neue Netzwerkschnittstelle.
  - Subnet (Subnetz): Das Subnetz, in dem eine neue Netzwerkschnittstelle erstellt werden soll. Die Instance wird im selben Subnetz wie die primäre Netzwerkschnittstelle gestartet.

    Sie müssen ein Subnetz für eine sekundäre Netzwerkschnittstelle aus derselben Availability Zone wie das Subnetz für die primäre Netzwerkschnittstelle auswählen. Wenn Sie ein Subnetz aus einer anderen VPC auswählen, wird die Bezeichnung Multi-VPC neben der Netzwerkschnittstelle angezeigt. Auf diese Weise können Sie mehrfach vernetzte Instances VPCs mit unterschiedlichen Netzwerk- und Sicherheitskonfigurationen erstellen.

    Um eine EC2 Instance IPv6 nur in einem Subnetz zu starten, müssen Sie eine Nitro-basierte Instance verwenden. Wenn Sie eine IPv6 Nur-Instance starten, ist es möglich, dass der Instanz nicht DHCPv6 sofort der DNS-Nameserver zur Verfügung gestellt wird. IPv6 Während dieser anfänglichen Verzögerung löst die Instanz öffentliche Domänen möglicherweise nicht auf. Sie können die Konfigurationsdatei ändern und Ihr AMI neu abbilden, sodass die Datei sofort beim Booten die IPv6 DNS-Nameserveradresse hat.

- Sicherheitsgruppen: Die Sicherheitsgruppen, die der Netzwerkschnittstelle zugeordnet werden sollen. Sie müssen eine Sicherheitsgruppe aus derselben VPC wie das Subnetz für die Netzwerkschnittstelle auswählen.
- (Nur Startvorlagen) Öffentliche IP automatisch zuweisen: Geben Sie an, ob Ihre Instance eine öffentliche Adresse erhält. IPv4 Standardmäßig erhalten Instances in einem Standardsubnetz eine öffentliche IPv4 Adresse und Instances in einem nicht standardmäßigen Subnetz nicht. Sie können Enable oder Disable auswählen, um die Standardeinstellungen des Subnetzes zu überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Öffentliche Adressen IPv4 .
- Primäre IP: Eine private IPv4 Adresse aus dem Bereich Ihres Subnetzes. Lassen Sie das Feld leer, damit Amazon eine IPv4 Privatadresse für Sie EC2 auswählt.
- Sekundäre IP: Zusätzliche private IPv4 Adressen aus dem Bereich Ihres Subnetzes. Wählen Sie Manuell zuweisen und geben Sie eine IPv4 Adresse ein. Wählen Sie IP hinzufügen, um eine weitere IPv4 Adresse hinzuzufügen. Wählen Sie alternativ Automatisch zuweisen und geben Sie einen Wert ein, um die Anzahl der IPv4 Adressen anzugeben, die Amazon für Sie EC2 auswählt.
- (IPv6-only) IPv6 IPs: IPv6 Adressen aus dem Bereich des Subnetzes. Wählen Sie Manuell zuweisen und geben Sie eine Adresse ein IPv6 . Wählen Sie IP hinzufügen, um eine weitere IPv6 Adresse hinzuzufügen. Wählen Sie alternativ Automatisch zuweisen und geben Sie einen Wert ein, um die Anzahl der IPv6 Adressen anzugeben, die Amazon für Sie EC2 auswählt.
- IPv4 Präfixe: Die IPv4 Präfixe für die Netzwerkschnittstelle. Wählen Sie Manuell zuweisen und geben Sie ein Präfix ein IPv4. Wählen Sie alternativ Automatisch zuweisen und geben Sie einen Wert ein, um die Anzahl der IPv4 Präfixe anzugeben, die Amazon für Sie EC2 auswählt.
- IPv6 Präfixe: Die IPv6 Präfixe für die Netzwerkschnittstelle. Wählen Sie Manuell zuweisen und geben Sie ein Präfix ein IPv6. Wählen Sie alternativ Automatisch zuweisen und geben Sie einen Wert ein, um die Anzahl der IPv6 Präfixe anzugeben, die Amazon für Sie EC2 auswählt.
- (IPv6Nur Dual-Stack) Primäre IPv6 IP zuweisen: Wenn Sie ein Dual-Stack-Subnetz oder ein IPv6 Nur-Dual-Stack-Subnetz auswählen, weisen Sie eine primäre Adresse zu. IPv6 Auf diese Weise können Störungen des Datenverkehrs zur Instance oder Netzwerkschnittstelle vermieden werden. Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie darauf angewiesen sind, dass sich die Adresse nicht ändert. IPv6 Sie können die primäre IPv6 Adresse später nicht entfernen. Wenn Sie eine IPv6 GUA-Adresse als primäre Adresse aktivieren IPv6, wird die erste IPv6 GUA zur primären IPv6 Adresse, bis die Instance beendet oder die Netzwerkschnittstelle getrennt wird. Wenn Sie mehrere IPv6 Adressen mit einer Netzwerkschnittstelle verknüpft haben und Amazon eine primäre IPv6 Adresse EC2 zuweisen lassen, ist die erste der Netzwerkschnittstelle zugeordnete IPv6 GUA-Adresse die primäre IPv6 Adresse.

- Bei Beenden löschen: Wählen Sie aus, ob die Netzwerkschnittstelle gelöscht werden soll, wenn die Instance gelöscht wird.
- Schnittstellentyp: Der Netzwerkschnittstellentyp:
  - ENA: Eine leistungsstarke Netzwerkschnittstelle, die entwickelt wurde, um einen hohen Durchsatz und hohe packet-per-second TCP/IP Protokollraten zu bewältigen und gleichzeitig die CPU-Auslastung zu minimieren. Dies ist der Standardwert. Weitere Informationen zu ENA finden Sie unter Elastic Network Adapter.
  - EFA mit ENA: Eine Netzwerkschnittstelle, die sowohl ENA- als auch EFA-Geräte für herkömmlichen Transport sowie TCP/IP SRD-basierten Transport unterstützt. Weitere Informationen zu EFA finden Sie unter Elastic Fabric Adapter.
  - Nur EFA: Eine leistungsstarke Netzwerkschnittstelle, die für die Kommunikation zwischen Knoten mit hohem Durchsatz und geringer Latenz für SRD-basierten Transport konzipiert ist und gleichzeitig den Betriebssystemstapel umgeht. Reine EFA-Netzwerkschnittstellen unterstützen keine IP-Adressen. Weitere Informationen zu EFA finden Sie unter Elastic Fabric Adapter.
- Elastic Fabric Adapter: Gibt an, ob die Netzwerkschnittstelle ein Elastic Fabric Adapter ist. Weitere Informationen finden Sie unter Elastic Fabric Adapter für AI/ML und HPC-Workloads bei Amazon EC2.
- Network card index (Netzwerkkarten-Index): Der Index der Netzwerkkarte. Die primäre Netzwerkschnittstelle muss dem Netzwerkkartenindex 0 zugewiesen sein. Einige Instance-Typen unterstützen mehrere Netzwerkkarten.
- ENA Express: ENA Express basiert auf der SRD-Technologie (AWS Scalable Reliable Datagram). Die SRD-Technologie verwendet einen Paketverteilungsmechanismus, um die Last zu verteilen und Netzwerküberlastungen zu vermeiden. Durch die Aktivierung von ENA Express können unterstützte Instances zusätzlich zu regulärem TCP-Datenverkehr auch SRD für die Kommunikation verwenden (sofern möglich). Der Launch Instance Wizard enthält keine ENA-Express-Konfiguration für die Instance, es sei denn, Sie wählen in der Liste die Option Aktivieren oder Deaktivieren aus.
- ENA Express UDP: Wenn Sie ENA Express aktiviert haben, können Sie es optional für UDP-Datenverkehr verwenden. Der Launch Instance Wizard oder die Startvorlage enthalten keine ENA-Express-Konfiguration für die Instance, es sei denn, Sie wählen in der Liste die Option Aktivieren oder Deaktivieren aus.

Speicher konfigurieren

Die von Ihnen ausgewählte AMI beinhaltet ein oder mehrere Speicher-Volumes, einschließlich eines Root-Volumes. Sie können zusätzliche Volumes angeben, die an die Instance angehängt werden sollen.

(Nur Launch Instance Wizard) Sie können die einfache oder erweiterte Ansicht verwenden. Mit der einfachen Simple-Ansicht legen Sie die Größe und Art des Volumes fest. Um alle Volume-Parameter anzugeben, verwenden Sie die Ansicht Erweitert oben rechts auf der Karte.

In der erweiterten Ansicht können Sie jedes Volume wie folgt konfigurieren:

- Storage type (Speichertyp): Wählen Sie Amazon-EBS- oder Instance-Speicher-Volumes aus, um sie Ihrer Instance zuzuordnen. Die in der Liste verfügbaren Volume-Typen hängen von dem Instance-Typ ab, den Sie ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Instanzspeicher temporärer Blockspeicher für EC2 Instances und Amazon-EBS-Volumes.
- Device name (Gerätename): Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Gerätenamen für das Volume einen Eintrag aus.
- Snapshot: Wählen Sie den Snapshot aus, von dem das Volume wiederhergestellt werden soll. Sie können nach verfügbaren freigegebenen und öffentlichen Snapshots suchen, indem Sie Text in das Feld Snapshot eingeben.
- Größe (GiB): Sie können für EBS-Volumes eine Speichergröße angeben.
- Volume Type (Volume-Typ): Wählen Sie für die EBS-Volumes einen Volume-Typ aus. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume-Typen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.
- IOPS: Wenn Sie den Volumetyp Provisioned IOPS SSD ausgewählt haben, können Sie die Anzahl der I/O Operationen pro Sekunde (IOPS) eingeben, die das Volume unterstützen kann.
- Delete on termination (Bei Beendigung löschen): Wählen Sie für Amazon-EBS-Volumes Ja, um das Volume zu löschen, wenn die Instance beendet wird oder wählen Sie Nein, um das Volume beizubehalten. Weitere Informationen finden Sie unter Daten beim Beenden einer Instance aufbewahren.
- Encrypted (Verschlüsselt): Wenn der Instance-Typ die EBS-Verschlüsselung unterstützt, können Sie Ja auswählen, um die Verschlüsselung für das Volume zu aktivieren. Wenn Sie für diese Region die standardmäßige Verschlüsselung aktiviert haben, wird der Standard-CMK für Sie ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Verschlüsselung im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

- KMS key (KMS-Schlüssel): Wenn Sie Yes (Ja) für Encrypted (Verschlüsselt) ausgewählt haben, müssen Sie einen kundenverwalteten Schlüssel zum Verschlüsseln des Volumes auswählen. Wenn die für diese Region die standardmäßige Verschlüsselung aktiviert haben, wird der Standard-CMK für Sie ausgewählt. Sie können einen anderen Schlüssel auswählen oder den ARN eines Kundenverwaltungsschlüssels angeben, den Sie erstellt haben.
- Durchsatz: Wenn Sie den gp3 Volumetyp ausgewählt haben, können Sie den Durchsatz in MiB/s eingeben, den das Volume unterstützen kann.
- Volume-Initialisierungsrate: Wenn Sie einen Snapshot ausgewählt haben, können Sie optional die Volume-Initialisierungsrate in MiB/s angeben, mit der die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie eine von Amazon EBS bereitgestellte Rate für die Volumeninitialisierung. Um die Standardinitialisierungsrate oder die schnelle Snapshot-Wiederherstellung zu verwenden (sofern sie für den ausgewählten Snapshot aktiviert ist), geben Sie keine Rate an.
- Dateisysteme: Hängen Sie ein Amazon EFS- oder FSx Amazon-Dateisystem in die Instance ein. Weitere Informationen zum Bereitstellen eines Amazon-EFS-Dateisystems finden Sie unter Verwenden Sie Amazon EFS mit Amazon EC2 Linux-Instances. Weitere Informationen zum Mounten eines FSx Amazon-Dateisystems finden Sie unter Amazon FSx mit EC2 Amazon-Instances verwenden

Erweiterte Details

Erweitern Sie für Advanced details (Erweiterte Details) den Bereich zur Ansicht der Felder und geben Sie zusätzliche Parameter für die Instance an.

- (Nur beim Assistenten zum Starten von Instances) Domain-Join-Verzeichnis: Wählen Sie das AWS Directory Service Verzeichnis (Domain) aus, zu dem Ihre Instance nach dem Start hinzugefügt wird. Wenn Sie eine Domain auswählen, müssen Sie eine IAM Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen auswählen. Weitere Informationen zum Domänenbeitritt finden Sie unter Nahtloses Verbinden einer Amazon EC2 Linux-Instance mit Ihrem AWS verwalteten Microsoft AD-Verzeichnis (Linux-Instances) und Nahtloses Verbinden einer Amazon EC2 Windows-Instance mit Ihrem AWS verwalteten Microsoft AD-Verzeichnis (Windows-Instances).
- IAM-Instance-Profil: Wählen Sie ein IAM-Instance-Profil, das der Instance zugeordnet werden soll. Dies ist ein Container für eine IAM-Rolle. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Rollen für Amazon EC2.

- Hostname type (Hostnamentyp): Wählen Sie aus, ob der Hostname des Gastbetriebssystems der Instance der Ressourcenname oder der IP-Name sein soll. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Instanz-Hostnamen und Domains.
- DNS-Hostname: Legt fest, ob die DNS-Abfragen zum Ressourcennamen oder zum IP-Namen (je nachdem, was Sie für den Hostnamentyp ausgewählt haben) mit der IPv4 Adresse (A-Eintrag), der IPv6 Adresse (AAAA-Eintrag) oder beidem antworten. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Instanz-Hostnamen und Domains.
- Automatische Instance-Wiederherstellung: Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Instance wiederhergestellt, falls die Systemstatusprüfungen fehlschlagen. Diese Einstellung ist standardmäßig beim Start für unterstützte Instance-Typen aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie die vereinfachte automatische Wiederherstellung auf einer EC2 Amazon-Instance.
- Shutdown behavior: Wählen Sie aus, ob die Instance beim Herunterfahren angehalten oder beendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens.
- Stop - Hibernate behavior (Stopp – Verhalten im Ruhezustand): Um den Ruhezustand zu aktivieren, wählen Sie Enable (Aktivieren). Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Ihre Instance die Voraussetzungen für den Ruhezustand erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Versetzen Sie Ihre Amazon-Instance in den Ruhezustand EC2 .
- Termination protection (Beendigungsschutz): Um ein versehentliches Beenden zu verhindern, wählen Sie Aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie den Schutz vor Instance-Kündigung.
- Stop protection (Stoppschutz): Um ein versehentliches Anhalten zu verhindern, wählen Sie Enable (Aktivieren). Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren des Stopp-Schutzes.
- Detaillierte CloudWatch Überwachung: Wählen Sie Aktivieren, um die detaillierte Überwachung Ihrer Instance mithilfe von Amazon zu aktivieren CloudWatch. Es fallen zusätzliche Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Ihre Instances mit CloudWatch.
- Guthabenspezifikation: Wählen Sie Unbegrenzt aus, damit Anwendungen so lange wie nötig über die Baseline hinaus laufen können. Dieses Feld gilt nur für T-Instances. Es können zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen finden Sie unter Burstable Performance Instances.
- Platzierungsgruppe: Geben Sie eine Platzierungsgruppe an, in der die Instance gestartet werden soll. Wählen Sie eine vorhandene Platzierungsgruppe aus oder erstellen Sie eine neue. Nicht alle Instance-Typen unterstützen das Starten einer Instance in einer Platzierungsgruppe. Weitere Informationen finden Sie unter Platzierungsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instances.

- EBS-optimierte Instance: Eine Amazon-EBS-optimierte Instance verwendet einen optimierten Konfigurations-Stack und bietet zusätzliche, dedizierte Kapazität für Amazon EBS I/O. Wenn der Instance-Typ dieses Feature unterstützt, wählen Sie Aktivieren, um sie zu aktivieren. Es fallen zusätzliche Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “EBS-Optimierung”.
- Konfiguration der Instance-Bandbreite: Sie können entweder Ihre Netzwerkbandbreite oder Ihre EBS-Bandbreite erhöhen. Nur für unterstützte Instance-Typen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Konfiguration der Gewichtung der Instanz-Bandbreite.
- Kaufoption: Wählen Sie Spot Instances, um Spot-Instances zum Spot-Preis anzufordern, der auf den On-Demand-Preis begrenzt ist, und wählen Sie Spot-Instance-Optionen anpassen, um die Standardeinstellungen für Spot Instance zu ändern. Sie können Ihren Höchstpreis festlegen (nicht empfohlen) und den Anforderungstyp, die Anforderungsdauer und das Unterbrechungsverhalten ändern. Wenn Sie keine Spot-Instance anfordern, EC2 startet Amazon standardmäßig eine On-Demand-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Spot Instances verwalten.
- Capacity Reservation (Kapazitätsreservierung): Geben Sie an, ob die Instance in einer beliebigen offenen Kapazitätsreservierung (Offen), einer bestimmten Kapazitätsreservierung (Ziel nach ID) oder einer Kapazitätsreservierungsgruppe (Ziel nach Gruppe) gestartet werden soll. Um anzugeben, dass keine Kapazitätsreservierung verwendet werden soll, wählen Sie None (Keine) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten von Instances in einer bestehenden Kapazitätsreservierung.
- Tenancy: Wählen Sie aus, ob Ihre Instance auf einer gemeinsam genutzten (Shared), isolierten oder dedizierten (Dedicated) Hardware oder auf einem dedizierten Host Dedicated Host (Dedicated host) ausgeführt werden soll. Wenn Sie die Instance auf einem Dedicated Host starten möchten, können Sie angeben, ob die Instance in einer Hostressourcengruppe gestartet werden soll oder ob Sie eine bestimmte Dedicated Host verwenden möchten. Es können zusätzliche Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances und EC2 Dedizierte Amazon-Hosts.
- RAM-Disk-ID: (Nur gültig für paravirtual (PV) AMIs) Wählen Sie eine RAM-Disk für die Instance aus. Wenn Sie einen Kernel ausgewählt haben, müssen Sie möglicherweise eine bestimmte RAM-Disk mit den Treibern auswählen, um ihn zu unterstützen.
- Kernel-ID: (Nur gültig für paravirtual (PV) AMIs) Wählen Sie einen Kernel für die Instanz aus.
- Nitro Enclave: Ermöglicht es Ihnen, isolierte Ausführungsumgebungen, sogenannte Enklaven, aus Amazon-Instances zu erstellen. EC2 Wählen Sie Aktivieren aus, um die Instance für Nitro Enclaves zu aktivieren. AWS Weitere Informationen finden Sie unter Was ist AWS Nitro Enclaves? im AWS Nitro Enclaves-Benutzerhandbuch.

- License configurations (Lizenzkonfigurationen): Sie können Instances für die angegebene Lizenzkonfiguration starten, um die Lizenznutzung nachzuverfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Lizenzkonfiguration im Benutzerhandbuch zu AWS License Manager.
- CPU-Optionen angeben: Im Launch Instance Wizard ist dieses Feld nur sichtbar, wenn der ausgewählte Instance-Typ die Angabe von CPU-Optionen unterstützt. Wählen Sie „CPU-Optionen angeben“, um beim Start eine benutzerdefinierte Anzahl von v CPUs anzugeben. Legen Sie die Anzahl der CPU-Kerne und -Threads pro Kern fest. Weitere Informationen finden Sie unter CPU-Optionen für EC2 Amazon-Instances.
- Metadatenzugriff: Sie können den Zugriff auf den Instance Metadata Service (IMDS) aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances.
- IPv6 Metadaten-Endpunkt: Sie können der Instance ermöglichen, die IPv6 IMDS-Adresse zum Abrufen von Instance-Metadaten `[fd00:ec2::254]` zu verwenden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Nitro-basierte Instances in einem Subnetz starten, das von IPv6 -unterstützt wird (Dual-Stack oder nur). IPv6 Weitere Informationen zum Abrufen von Instance-Metadaten finden Sie unter Auf Instanz-Metadaten für eine EC2 Instanz zugreifen.
- Metadatenversion: Wenn Sie den Zugriff auf den IMDS aktivieren, können Sie festlegen, dass die Verwendung von Instance-Metadatenservice Version 2 beim Anfordern von Instance-Metadaten erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances.
- Metadatenantwort-Hop-Limit: Wenn Sie den IMDS aktivieren, können Sie die zulässige Anzahl von Netzwerk-Hops für das Metadaten-Token festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances.
- Allow tags in metadata (Tags in Metadaten erlauben): Wenn Sie Enable (Aktivieren) auswählen, erlaubt die Instance den Zugriff auf alle ihre Tags aus ihren Metadaten. Wenn kein Wert angegeben wird, ist der Zugriff auf die Tags in Instance-Metadaten standardmäßig nicht erlaubt. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten.
- User data: Sie können Benutzerdaten so festlegen, dass eine Instance während des Starts konfiguriert wird oder dass ein Konfigurationsskript ausgeführt wird. Weitere Informationen über Benutzerdaten für Linux-Instances finden Sie unter Befehle ausführen, wenn Sie eine EC2 Instance mit Benutzerdateneingabe starten. Weitere Informationen über Benutzerdaten für Windows-Instances finden Sie unter Wie Amazon EC2 mit Benutzerdaten für Windows-Instances umgeht.

Übersicht

Verwenden Sie den Bereich Zusammenfassung, um die Anzahl der zu startenden Instances anzugeben, Ihre Instance-Konfiguration zu überprüfen und Ihre Instances zu starten.

- Number of instances: Geben Sie die Anzahl der Instances ein, die gestartet werden sollen. Alle Instances werden mit derselben Konfiguration gestartet.

  > **Tip**
  >
  > Um sicherzustellen, dass Instances schneller gestartet werden, unterteilen Sie große Anforderungen in kleinere Batches. Erstellen Sie beispielsweise fünf separate Startanforderungen für jeweils 100 Instances anstelle von einer Startanforderung für 500 Instances.

- (Optional) Wenn Sie mehr als eine Instance angeben, können Sie Auto Scaling in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Anzahl von Instances beibehalten, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden, indem Sie EC2 Auto Scaling in Betracht ziehen, um eine Startvorlage und eine Auto Scaling-Gruppe zu erstellen. Auto Scaling skaliert die Anzahl der Instances in der Gruppe entsprechend Ihren Spezifikationen. Weitere Informationen finden Sie im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

  > **Note**
  >
  > Wenn Amazon EC2 Auto Scaling eine Instance, die sich in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe befindet, als fehlerhaft markiert, wird die Instance automatisch als Ersatz geplant, wo sie beendet und eine andere gestartet wird, und Sie verlieren Ihre Daten auf der ursprünglichen Instance. Eine Instance wird als fehlerhaft markiert, wenn Sie die Instance beenden oder neu starten oder wenn ein anderes Ereignis die Instance als fehlerhaft markiert. Weitere Informationen finden Sie unter Zustandsprüfungen für Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

- Überprüfen Sie die Details Ihrer Instance und nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Sie können direkt zu einem Abschnitt navigieren, indem Sie den entsprechenden Link im Bereich Zusammenfassung auswählen.
- Wenn Sie bereit sind, Ihre Instance zu starten, wählen Sie Instance starten aus.

Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole

Sie können eine EC2 Amazon-Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der EC2 Amazon-Konsole starten. Der Assistent bietet Standardwerte für die Startparameter, die Sie entweder akzeptieren oder Ihren Anforderungen entsprechend ändern können. Der einzige Parameter, der nicht angegeben ist, ist das Schlüsselpaar. Wenn Sie die Standardwerte akzeptieren, können Sie eine Instance starten, indem Sie nur ein Schlüsselpaar auswählen.

> **Important**
>
> Ihnen werden Gebühren für die Instance berechnet, während sich die Instance im `running`-Zustand befindet, auch wenn sie inaktiv bleibt. Wenn Sie sich jedoch für das kostenlose Kontingent qualifizieren, fallen möglicherweise keine Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgen Sie Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents für Amazon EC2.

Eine Beschreibung der einzelnen Parameter im Launch Instance Wizard finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.

Themen

- Starten Sie schnell eine Instance
- Starten einer Instance mit definierten Parametern

Starten Sie schnell eine Instance

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Instance zu Testzwecken schnell einzurichten. Sie wählen das Betriebssystem und Ihr Schlüsselpaar aus und akzeptieren die Standardwerte. Mit Ausnahme des Schlüsselpaars stellt der Launch Instance Wizard Standardwerte für alle Parameter bereit. Sie können eine oder alle Standardeinstellungen akzeptieren oder eine Instance konfigurieren, indem Sie für jeden Parameter eigene Werte angeben.

Eine Beschreibung der einzelnen Parameter im Launch Instance Wizard finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.

So führen Sie den Schnellstart einer Instance mithilfe des Launch Instance Wizard durch

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. In der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm wird die aktuelle AWS Region angezeigt (z. B. USA Ost (Ohio)). Falls benötigt, wählen Sie eine Region aus, in die die Instance gestartet werden soll.
3. Wählen Sie im Dashboard der EC2 Amazon-Konsole die Option Launch instance aus.
4. (Optional) Geben Sie unter Name und Tags für Name einen beschreibenden Namen für Ihre Instance ein.
5. Wählen Sie unter Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)) Quick Start und dann das Betriebssystem (OS) für Ihre Instance aus.
6. Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Anmeldung) für Schlüsselpaarname ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder erstellen Sie ein neues.
7. Wählen Sie in der Übersicht Launch instance (Instance starten) aus.

Starten einer Instance mit definierten Parametern

Wenn Sie eine Instance starten, die Sie in der Produktion verwenden möchten, müssen Sie die Instance entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren. Eine Beschreibung der einzelnen Parameter im Launch Instance Wizard finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.

So starten Sie eine Instance, indem Sie alle Startparameter mit dem Launch Instance Wizard festlegen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. In der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm wird die aktuelle AWS Region angezeigt (z. B. USA Ost (Ohio)). Falls benötigt, wählen Sie eine Region aus, in die die Instance gestartet werden soll.
3. Wählen Sie im Dashboard der EC2 Amazon-Konsole die Option Launch instance aus.
4. (Optional) Geben Sie unter Name and Tags für Name einen beschreibenden Namen für die Instance ein, sodass Sie den Überblick behalten.

   Der Instance-Name ist ein Tag, wobei der Schlüssel Name ist und es sich bei dem Wert um den von Ihnen angegebenen Namen handelt.
5. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) das Betriebssystem (OS) für Ihre Instance aus und wählen Sie dann eine AMI aus.

Ein AMI ist eine Vorlage, die das Betriebssystem und die Software enthält, die zum Starten einer Instance erforderlich sind.

6. Wählen Sie unter EC2 Instance Type (EC2-Instance-Typ) einen Instance-Typ aus.

   Der Instance-Typ bestimmt die Hardware-Konfiguration (CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkkapazität) und die Größe des Host-Computers, der für eine Instance verwendet wird.

   Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Instance-Typ Sie auswählen sollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

   - Wählen Sie Instance-Typen vergleichen, um verschiedene Instance-Typen anhand der folgenden Attribute zu vergleichen: Anzahl von vCPUs, Architektur, Speichergröße (GiB), Speichermenge (GB), Speichertyp und Netzwerkleistung.
   - Wählen Sie Rat einholen, um Anleitungen und Vorschläge für Instance-Typen vom EC2 Instance-Typ-Finder zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Empfehlungen vom EC2 Instanztyp-Finder abrufen.

   > **Note**
   >
   > Je nachdem, wann Sie Ihr Konto erstellt haben, können Sie Instance-Typen im Rahmen des kostenlosen Kontingents möglicherweise kostenlos nutzen. Diese Instance-Typen sind als für das kostenlose Kontingent in Frage kommend gekennzeichnet.
   > Wenn Sie Ihre AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und sie weniger als 12 Monate alt ist, können Sie Amazon im EC2 Rahmen des kostenlosen Kontingents nutzen, indem Sie den Instance-Typ t2.micro oder in Regionen, in denen t2.micro nicht verfügbar ist, den Instance-Typ t3.micro auswählen. Beachten Sie, dass beim Starten einer t3.micro-Instance standardmäßig der Modus Unlimited verwendet wird, wodurch je nach CPU-Auslastung zusätzliche Gebühren anfallen können.
   > Wenn Sie Ihre Instance-Typen AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, können Sie die Instance-Typen t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large und m7i-flex.large für 6 Monate oder bis Ihr Guthaben aufgebraucht ist verwenden.
   > Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025.

7. Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Anmeldung) für Schlüsselpaarname ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder erstellen Sie ein neues. Wenn Sie kein Schlüsselpaar benötigen, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, können Sie Ohne Schlüsselpaar fortfahren (nicht empfohlen) wählen.
8. Unter Netzwerkeinstellungen können Sie die Standardeinstellungen beibehalten, wenn Sie eine Test-Instance starten. Wenn Sie eine Produktions-Instance starten, empfiehlt es sich, den ein- und ausgehenden Datenverkehr mithilfe der von Ihnen definierten Netzwerkeinstellungen und Sicherheitsgruppen zu kontrollieren.
9. Unter Speicher konfigurieren können Sie die Standardeinstellungen beibehalten oder zusätzlichen Speicher angeben. Die von Ihnen ausgewählte AMI beinhaltet ein oder mehrere Speicher-Volumes, einschließlich eines Root-Volumes. Sie können zusätzliche Volumes angeben, die an die Instance angehängt werden sollen.

   Sie können die Ansicht Einfach oder Erweitert verwenden. Mit der einfachen Simple-Ansicht legen Sie die Größe und Art des Volumes fest. Um alle Volume-Parameter anzugeben, verwenden Sie die Ansicht Erweitert oben rechts auf der Karte.
10. Erweitern Sie für Erweiterte Details den Bereich zur Ansicht der Felder und geben Sie zusätzliche Parameter für die Instance an.
11. Sie können im Bereich Zusammenfassung folgende Aktionen ausführen:

    a. Die Anzahl der zu startenden Instances angeben.

    b. Ihre Instance-Konfiguration überprüfen und direkt zu einem Abschnitt navigieren, indem Sie den entsprechenden Link auswählen.

    c. Wenn Sie bereit sind, Ihre Instance zu starten, wählen Sie Instance starten aus.

    Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.
12. (Optional) Sie können eine Abrechnungswarnung für die Instance erstellen. Wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm unter Next Steps (Nächste Schritte) die Option Create billing alerts (Gebührenlimit-Warnungen erstellen) aus und befolgen Sie die Anweisungen. Gebührenlimit-Warnungen können auch nach dem Start der Instance erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch unter Einen Abrechnungsalarm erstellen, um Ihre geschätzten AWS Gebühren zu überwachen.

Starten Sie EC2 Instances mithilfe einer Startvorlage

Eine EC2 Amazon-Startvorlage speichert Instance-Startparameter, sodass Sie sie nicht bei jedem Start einer Instance angeben müssen.

Einige Instance-Startservices können beim Starten von Instances optional Startvorlagen verwenden, während bei anderen Services, wie EC2 Fleet, Instances nur gestartet werden können, wenn eine Startvorlage verwendet wird. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie eine Startvorlage verwenden, wenn Sie eine Instance mit dem EC2 Launch-Instance-Assistenten, Amazon EC2 Auto Scaling, EC2 Fleet und Spot Fleet starten.

Weitere Informationen zum Erstellen einer Startvorlage finden Sie unter Instance-Startparameter in EC2 Amazon-Startvorlagen speichern.

Themen

- Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mithilfe einer Startvorlage
- Starten Sie Instances in einer Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppe mithilfe einer Startvorlage
- Starten Sie eine EC2 Flotte mithilfe einer Startvorlage
- Eine Spot-Flotte über eine Startvorlage starten

Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mithilfe einer Startvorlage

Sie können die in einer Startvorlage enthaltenen Parameter verwenden, um eine EC2 Amazon-Instance zu starten. Nachdem Sie die Startvorlage ausgewählt haben, aber bevor Sie die Instance starten, können Sie die Startparameter ändern.

Zu Instances, die über eine Startvorlage gestartet werden, werden automatisch zwei Tags mit den Schlüsseln `aws:ec2launchtemplate:id` und `aws:ec2launchtemplate:version` zugewiesen. Diese Tags können nicht entfernt oder bearbeitet werden.

Console

So starten Sie eine Instance mithilfe einer Startvorlage

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Startvorlage auszuwählen:

- Wählen Sie im Dashboard der EC2 Amazon-Konsole den Abwärtspfeil neben Launch Instance aus, wählen Sie Launch Instance from template aus und wählen Sie dann für Source template eine Startvorlage aus.
- Wählen Sie im Navigationsbereich Startvorlagen, wählen Sie die Startvorlage aus und wählen Sie Aktionen, Instance von Vorlage starten aus.

3. Wählen Sie unter Source template version (Quellvorlagenversion) die zu verwendende Startvorlagenversion aus.
4. (Optional) Sie können die Werte für jeden der Startparameter ändern. Wenn Sie einen Wert nicht ändern, wird der in der Startvorlage definierte Wert verwendet. Wenn in der Startvorlage kein Wert angegeben wurde, wird der Standardwert für den Parameter verwendet.
5. Geben Sie im Bereich Zusammenfassung für Anzahl der Instances die Anzahl der Instances ein, die gestartet werden sollen.
6. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.

   Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

AWS CLI

So starten Sie eine Instance über eine Startvorlage

- Geben Sie mit dem Befehl run-instances den Parameter `--launch-template` an. Optional können Sie die zu verwendende Startvorlagenversion angeben. Wenn Sie keine Version angeben, wird die Standardversion verwendet.

```
aws ec2 run-instances \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123,Version=1
```

- Um einen Parameter der Startvorlage zu übersteuern, geben Sie den Parameter im Befehl run-instances an. Das folgende Beispiel übersteuert den Instance-Typ, der in der Startvorlage angegeben wird (sofern zutreffend).

```
aws ec2 run-instances \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
    --instance-type t2.small
```

- Wenn Sie einen verschachtelten Parameter angeben, der Teil einer komplexen Struktur ist, wird die Instance wie in der Startvorlage angegeben mittels der komplexen Struktur sowie aller zusätzlichen von Ihnen angegebenen verschachtelten Parameter gestartet.

  Im folgenden Beispiel wird die Instance mit dem Tag (Markierung) *Owner*=*TeamA* sowie allen anderen Tags (Markierungen), die in der Startvorlage angegeben werden, gestartet. Wenn in der Startvorlage ein Tag (Markierung) mit dem Schlüssel *Owner* vorhanden ist, wird der Wert durch *TeamA* ersetzt.

  ```
  aws ec2 run-instances \
      --launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
      --tag-specifications "ResourceType=instance,Tags=[{Key=Owner,Value=TeamA}]"
  ```

  Im folgenden Beispiel wird die Instance mit einem Volume mit dem Gerätenamen */dev/xvdb* sowie beliebigen anderen Blockgerät-Zuweisungen gestartet, die in der Startvorlage angegeben werden. Wenn in der Startvorlage ein für */dev/xvdb* definiertes Volume vorhanden ist, werden dessen Werte durch die angegebenen Werte ersetzt.

  ```
  aws ec2 run-instances \
      --launch-template LaunchTemplateId=lt-0abcd290751193123 \
      --block-device-mappings "DeviceName=/dev/
  xvdb,Ebs={VolumeSize=20,VolumeType=gp2}"
  ```

Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

PowerShell

So starten Sie eine Instance über eine Startvorlage mithilfe der AWS -Tools für PowerShell

- Verwenden Sie den New-EC2Instance-Befehl und geben Sie den `-LaunchTemplate`-Parameter an. Optional können Sie die zu verwendende Startvorlagenversion angeben. Wenn Sie keine Version angeben, wird die Standardversion verwendet.

  ```
  Import-Module AWS.Tools.EC2
  New-EC2Instance `
      -LaunchTemplate (
  ```

```
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateSpecification -
Property @{
            LaunchTemplateId = 'lt-0abcd290751193123';
            Version          = '4'
    }
)
```

- Um einen Startvorlagenparameter zu überschreiben, geben Sie den Parameter im New-EC2InstanceBefehl an. Das folgende Beispiel übersteuert den Instance-Typ, der in der Startvorlage angegeben wird (sofern zutreffend).

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2Instance `
    -InstanceType t4g.small `
    -LaunchTemplate (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateSpecification -
Property @{
            LaunchTemplateId = 'lt-0abcd290751193123';
            Version          = '4'
    }
)
```

- Wenn Sie einen verschachtelten Parameter angeben, der Teil einer komplexen Struktur ist, wird die Instance wie in der Startvorlage angegeben mittels der komplexen Struktur sowie aller zusätzlichen von Ihnen angegebenen verschachtelten Parameter gestartet.

  Im folgenden Beispiel wird die Instance mit dem Tag (Markierung) *Owner*=*TeamA* sowie allen anderen Tags (Markierungen), die in der Startvorlage angegeben werden, gestartet. Wenn in der Startvorlage ein Tag (Markierung) mit dem Schlüssel *Owner* vorhanden ist, wird der Wert durch *TeamA* ersetzt.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2Instance `
    -InstanceType t4g.small  `
    -LaunchTemplate (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateSpecification -
Property @{
            LaunchTemplateId = 'lt-0abcd290751193123';
            Version          = '4'
        }
) `
    -TagSpecification (
```

```
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.TagSpecification -Property @{
            ResourceType = 'instance';
            Tags         = @(
                @{key = "Owner"; value = "TeamA" },
                @{key = "Department"; value = "Operations" }
            )
        }
)
```

Im folgenden Beispiel wird die Instance mit einem Volume mit dem Gerätenamen */dev/xvdb* sowie beliebigen anderen Blockgerät-Zuweisungen gestartet, die in der Startvorlage angegeben werden. Wenn in der Startvorlage ein für */dev/xvdb* definiertes Volume vorhanden ist, werden dessen Werte durch die angegebenen Werte ersetzt.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2Instance `
    -InstanceType t4g.small  `
    -LaunchTemplate (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateSpecification -
Property @{
            LaunchTemplateId = 'lt-0abcd290751193123';
            Version          = '4'
    }
) `
    -BlockDeviceMapping  (
        New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping -Property @{
            DeviceName = '/dev/xvdb';
            EBS        = (
                New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice -Property @{
                    VolumeSize = 25;
                    VolumeType = 'gp3'
                }
            )
        }
)
```

Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

Starten Sie Instances in einer Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppe mithilfe einer Startvorlage

Sie können eine Auto Scaling-Gruppe erstellen und eine Startvorlage zur Verwendung für die Gruppe angeben. Wenn Amazon EC2 Auto Scaling Instances in der Auto Scaling Scaling-Gruppe startet, verwendet es die in der zugehörigen Startvorlage definierten Startparameter.

Bevor Sie eine Auto-Scaling-Gruppe mit einer Startvorlage erstellen können, müssen Sie eine Startvorlage erstellen, die alle für das Starten einer Instance in einer Auto-Scaling-Gruppe erforderlichen Parameter enthält. Einige Parameter sind erforderlich, z. B. die ID des AMI, und einige Parameter sind für die Verwendung mit einer Auto-Scaling-Gruppe nicht verfügbar. Die Konsole bietet Anleitungen zur Erstellung einer Vorlage, die Sie mit Amazon EC2 Auto Scaling verwenden können.

So erstellen Sie eine Auto-Scaling-Gruppe mithilfe einer Startvorlage über die Konsole

- Anweisungen finden Sie unter Erstellen einer Auto Scaling Scaling-Gruppe mithilfe einer Startvorlage im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

So erstellen oder aktualisieren Sie eine Auto-Scaling-Gruppe mit einer Startvorlage mithilfe der AWS CLI

- Verwenden Sie den update-auto-scaling-groupBefehl create-auto-scaling-groupoder und geben Sie den `--launch-template` Parameter an.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch:

- Erstellen einer Startvorlage für eine Auto-Scaling-Gruppe
- Erstellen einer Startvorlage mithilfe erweiterter Einstellungen
- Beispiele für das Erstellen und Verwalten von Startvorlagen mit der AWS Command Line Interface (AWS CLI) – Enthält Beispiele, die zeigen, wie Startvorlagen mit verschiedenen Parameterkombinationen erstellt werden.
- Auto-Scaling-Gruppen mit Startvorlagen erstellen
- Aktualisieren einer Auto-Scaling-Gruppe

Starten Sie eine EC2 Flotte mithilfe einer Startvorlage

Eine Startvorlage ist eine Voraussetzung für die Erstellung einer EC2 Flottenanfrage. Wenn Amazon die EC2 Flottenanfrage EC2 erfüllt, verwendet es die Startparameter, die in der zugehörigen Startvorlage definiert sind. Sie können einige der Parameter überschreiben, die in der Startvorlage angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Flotte.

Um eine EC2 Flotte mit einer Startvorlage zu erstellen, verwenden Sie den AWS CLI

- Verwenden Sie den Befehl create-fleet. Geben Sie mit dem Parameter `--launch-template-configs` die Startvorlage und alle Überschreibungen für die Startvorlage an.

Eine Spot-Flotte über eine Startvorlage starten

Eine Startvorlage ist optional, wenn Sie eine Spot-Flotten-Anforderung erstellen. Wenn Sie keine Startvorlage verwenden, können Sie die Startparameter manuell angeben. Wenn Sie eine Startvorlage verwenden und Amazon die Spot-Flotte-Anfrage EC2 erfüllt, verwendet Amazon die in der zugehörigen Startvorlage definierten Startparameter. Sie können einige der Parameter überschreiben, die in der Startvorlage angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Spot-Flotte.

So erstellen Sie eine Spot-Flotten-Anfrage mithilfe einer Startvorlage

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Spot Instances anfordern aus.
4. Wählen Sie unter Launch parameters (Startparameter) die Option Use a launch template (Eine Startvorlage verwenden) aus.
5. Wählen Sie unter Launch template (Startvorlage) eine Startvorlage und dann im Feld auf der rechten Seite die Version der Startvorlage aus.
6. Konfigurieren Sie Ihre Spot-Flotte, indem Sie verschiedene Optionen auf diesem Bildschirm auswählen. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern.
7. Wenn Sie bereit sind, Ihre Spot-Flotte zu erstellen, klicken Sie auf Launch (Starten).

So erstellen Sie eine Spot-Flotten-Anfrage mithilfe einer Startvorlage

- Verwenden Sie den request-spot-fleet-Befehl. Geben Sie mit dem Parameter `LaunchTemplateConfigs` die Startvorlage und alle Überschreibungen für die Startvorlage an.

Starten Sie eine EC2 Instance mit Details aus einer vorhandenen Instance

Die EC2 Amazon-Konsole bietet eine Launch Amore like this Option, mit der Sie eine aktuelle Instance als Basis für den Start anderer Instances verwenden können. Diese Option füllt den Amazon EC2 Launch Instance Wizard automatisch mit bestimmten Konfigurationsdetails der ausgewählten Instance.

Überlegungen

- Wir klonen Ihre Instances nicht, sondern replizieren nur einige der Konfigurationsdetails. Um eine Kopie Ihrer Instance zu erstellen, erstellen Sie zuerst ein AMI davon und starten Sie dann weitere Instance über das AMI. Erstellen Sie eine Startvorlage, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Instances mit denselben Startdetails starten.
- Die aktuelle Instance muss sich im Status `running` befinden.

Details kopiert

Die folgenden Konfigurationsdetails werden von der ausgewählten Instance in den Launch Instance Wizard kopiert:

- AMI-ID
- Instance-Typ
- Availability Zone oder die VPC und das Subnetz, in der bzw. dem sich die ausgewählte Instance befindet
- Öffentliche IPv4 Adresse. Wenn die ausgewählte Instance derzeit über eine öffentliche IPv4 Adresse verfügt, erhält die neue Instance unabhängig von der Standardeinstellung für die öffentliche IPv4 Adresse der ausgewählten Instance eine öffentliche IPv4 Adresse. Weitere Informationen zu öffentlichen IPv4 Adressen finden Sie unterÖffentliche Adressen IPv4 .
- Platzierungsgruppe, falls zutreffend
- Die der Instance zugeordnete IAM-Rolle, falls zutreffend
- Einstellung des Beendigungsverhaltens (Anhalten oder Beenden)

- Einstellung des Beendigungsschutzes ("true" oder "false")
- CloudWatch Überwachung (aktiviert oder deaktiviert)
- Amazon EBS-Optimierungseinstellung ("true" oder "false")
- Tenancy-Einstellung beim Start in einer VPC (geteilt oder dediziert)
- Kernel-ID und RAM-Datenträger-ID, falls zutreffend
- Benutzerdaten, falls angegeben
- Der Instance zugeordnete Tags (Markierungen), falls zutreffend
- Der Instance zugeordnete Sicherheitsgruppen
- [Windows-Instances] Zuordnungsinformationen. Wenn die ausgewählte Instance einer Konfigurationsdatei zugeordnet ist, wird dieselbe Datei automatisch der neuen Instance zugeordnet. Wenn die Konfigurationsdatei eine verbundene Domain-Konfiguration enthält, wird die neue Instance automatisch mit derselben Domain verknüpft. Weitere Informationen zum Beitritt zu einer Domäne finden Sie unter Nahtloses Hinzufügen einer EC2 Windows-Instanz zu Ihrem AWS verwalteten Microsoft AD Active Directory im AWS Directory Service Administratorhandbuch.

Details wurden nicht kopiert

Die folgenden Konfigurationsdetails werden nicht von der ausgewählten Instance kopiert. Stattdessen wendet der Assistent deren Standardeinstellungen oder Verhalten an:

- Anzahl der Netzwerkschnittstellen – Der Standard ist eine Netzwerkschnittstelle, und zwar die primäre Netzwerkschnittstelle (eth0).
- Speicher – Die Standardspeicherkonfiguration wird vom AMI und dem Instance-Typ bestimmt.

So starten Sie weitere Instances wie eine bestehende Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie eine Instance aus und dann Aktionen, Images und Vorlagen, Mehr von dieser Art starten.
4. Der Launch Instance Wizard wird geöffnet. Sie können alle notwendigen Änderungen an der Instance-Konfiguration vornehmen, indem Sie verschiedene Optionen auf diesem Bildschirm auswählen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Instance zu starten, wählen Sie Launch instance (Instance starten) aus.

5. Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance von einem AWS Marketplace AMI

Sie können ein AWS Marketplace AMI abonnieren und von dort aus eine Instance starten, indem Sie die EC2 Amazon-Konsole oder ein Befehlszeilentool verwenden. Weitere Informationen zu finden AWS Marketplace AMIs Sie unterBezahlt AMIs in den AWS Marketplace für EC2 Amazon-Instances.

Um Ihr Abonnement für das AMI nach dem Start zu kündigen, müssen Sie zunächst alle Instances beenden, die über das AMI gestartet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Ihrer AWS Marketplace -Abonnements.

Um eine Instance über ein AWS Marketplace AMI mit der EC2 Amazon-Konsole zu starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Dashboard der EC2 Amazon-Konsole die Option Launch instance aus.
3. (Optional) Geben Sie unter Name und Tags für Name einen beschreibenden Namen für Ihre Instance ein.
4. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) die Option Mehr AMIs durchsuchen und wählen Sie dann die AWS Marketplace AMIsRegisterkarte aus. Finden Sie eine passende AMI, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden. Um ein Produkt auszuwählen, wählen Sie Select (Auswählen).
5. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Übersicht des ausgewählten Produkts. Sie können die Preisinformationen und andere vom Anbieter bereitgestellte Informationen anzeigen. Sobald Sie bereit sind, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

   - Beim Start der Instance abonnieren – Ihr Abonnement beginnt, wenn Sie Instance starten wählen (in Schritt 10).
   - Jetzt abonnieren – Ihr Abonnement beginnt sofort. Während das Abonnement läuft, können Sie die Instance konfigurieren, indem Sie mit den Schritten in diesem Verfahren fortfahren. Sollten Probleme mit den Kreditkarteninformationen bestehen, werden Sie zum Aktualisieren dieser aufgefordert.

> **Note**
>
> Die Nutzung des Produkts wird Ihnen erst in Rechnung gestellt, wenn Sie eine Instance mit dem AMI gestartet haben. Beachten Sie die Preise für jeden unterstützten Instance-Typ, wenn Sie einen Instance-Typ auswählen. Für das Produkt können auch zusätzliche Steuern anfallen.

6. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) einen Instance Typ für Ihre Instance aus. Der Instance-Typ definiert die Hardware-Konfiguration und die Größe der zu startenden Instance.
7. Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Anmeldung) für Schlüsselpaarname ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder erstellen Sie ein neues.
8. Notieren Sie sich unter Netzwerkeinstellungen, Firewall (Sicherheitsgruppen) die neue Sicherheitsgruppe, die gemäß den Spezifikationen des Herstellers für das Produkt erstellt wurde. Die Sicherheitsgruppe kann Regeln enthalten, die den Zugriff aller IPv4 Adressen (`0.0.0.0/0`) über SSH (Port 22) unter Linux oder RDP (Port 3389) unter Windows ermöglichen. Wir empfehlen, die Regeln anzupassen, sodass nur eine bestimmte Adresse bzw. ein bestimmter Adressbereich über diese Ports auf Ihre Instance zugreifen kann.
9. Sie können die anderen Felder auf dem Bildschirm verwenden, um Ihre Instance zu konfigurieren, Speicher und Tags hinzuzufügen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Optionen, die Sie konfigurieren können, finden Sie unter Referenz für EC2 Amazon-Instance-Konfigurationsparameter.
10. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Zusammenfassung) unter Software Image (AMI) (Software-Image (AMI)) die Details des AMI, von dem Sie die Instance starten wollen. Überprüfen Sie auch die anderen Konfigurationsdetails, die Sie angegeben haben. Wenn Sie bereit sind, Ihre Instance zu starten, wählen Sie Instance starten aus.
11. Je nach abonniertem Produkt kann der Start der Instance ein paar Minuten oder länger dauern. Wählen Sie in Schritt 5 die Option Beim Instance-Start abonnieren aus. Sie werden zuerst für das Produkt abonniert, bevor Ihre Instance starten kann. Sollten Probleme mit den Kreditkarteninformationen bestehen, werden Sie zum Aktualisieren dieser aufgefordert. Wenn die Bestätigungsseite für den Start angezeigt wird, wählen Sie View all instances (Alle Instances anzeigen), um zur Seite Instances zu gelangen.

> **Note**
>
> Der Abonnementpreis wird Ihnen in Rechnung gestellt, solange sich Ihre Instance im `running`-Status befindet, auch wenn diese inaktiv ist. Wenn Ihre Instance angehalten wird, wird Ihnen möglicherweise weiterhin Speicherplatz in Rechnung gestellt.

12. Wenn sich die Instance im Zustand `running` befindet, können Sie eine Verbindung zu ihr herstellen. Wählen Sie dazu Ihre Instance in der Liste aus, wählen Sie Connect (Verbinden) und wählen Sie eine Verbindungsoption aus. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Connect zu Ihrer EC2 Instance her.

> **Important**
>
> Überprüfen Sie die Nutzungsanweisungen des Anbieters sorgfältig, da Sie möglicherweise einen bestimmten Benutzernamen verwenden müssen, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. Weitere Informationen zum Zugriff auf Ihre Abonnementdetails finden Sie unter Verwalten Ihrer AWS Marketplace -Abonnements.

13. Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

So starten Sie eine Instance von einem AWS Marketplace AMI aus mit einem Befehlszeilentool

Um Instances von AWS Marketplace Produkten aus mithilfe eines Befehlszeilentools zu starten, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das Produkt abonniert haben. Anschließend starten Sie eine Instance mit der AMI-ID des Produkts. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

Art	Dokumentation
AWS CLI	Verwenden Sie den Befehl run-instances oder lesen Sie das folgende Thema für weitere Informationen: Starten Sie Ihre Instance im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch.
AWS Tools for Windows PowerShell	Verwenden Sie den New-EC2InstanceBefehl, oder lesen Sie das folgende Thema für weitere Informationen: Starten einer EC2 Amazon-Instance mit Windows PowerShell

Art	Dokumentation
Abfrage-API	Verwenden Sie die RunInstancesAnfrage.

Connect zu Ihrer EC2 Instance her

Ihre EC2 Amazon-Instance ist ein virtueller Server in der AWS Cloud. Zum Anmelden an Ihrer Instance müssen Sie eine Verbindung zu der Instance herstellen. Wie Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen, hängt vom Betriebssystem der Instance und dem Betriebssystem auf dem Computer ab, mit dem Sie sich mit der Instance verbinden. Die folgende Tabelle enthält die Anforderungen für die einzelnen Verbindungsmethoden.

Verbindungsoption	Instance-Betriebssystem	Regel für eingehenden Verkehr	IAM-Berechtigungen	Instance-Profilrolle	Software in Instance	Software im Verbindungssystem	Schlüsselpaar
SSH-Client	Linux	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
EC2 Instanz verbinden	Linux	Ja	Ja	Nein	Ja[1]	Nein	Nein
PuTTY	Linux	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
RDP-Client	Windows	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja[2]
Fleet Manager	Windows	Nein	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Ja
Session Manager	Linux, Windows	Nein	Ja	Ja	Ja[1]	Nein	Nein
EC2 Instanz, Endpunkt	Linux, Windows	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja

Verbindungsoption	Instance-Betriebssystem	Regel für eingehenden Verkehr	IAM-Berechtigungen	Instance-Profilrolle	Software in Instance	Software im Verbindungssystem	Schlüsselpaar
verbinden							

¹ Die erforderliche Software ist nur auf bestimmten AMIs Geräten vorinstalliert. Sie können die erforderliche Software bei Bedarf auf unterstützten Betriebssystemen manuell installieren.

² Das Schlüsselpaar ist nur erforderlich, wenn Sie das zufällig generierte Passwort für das lokale Administrator-Benutzerkonto verwenden.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu der Verbindungsoption, die Sie verwenden möchten.

Verbindungsoptionen

- Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client
- Verbindung mit Ihrer Linux-Instance mithilfe von PuTTY
- Verbindung zu Ihrer Windows-Instance mithilfe eines RDP-Clients herstellen
- Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von Fleet Manager
- Herstellen einer Verbindung über Session Manager
- Stellen Sie eine Verbindung mit EC2 Instance Connect her
- Verbindung mit EC2 Instance Connect Endpoint herstellen

Allgemeine Voraussetzungen für eine Verbindung

Im Folgenden sind die allgemeinen Voraussetzungen aufgeführt, um eine Verbindung zu einer Instance herzustellen. Beachten Sie, dass möglicherweise zusätzliche Voraussetzungen gelten, die für die von Ihnen gewählte Verbindungsoption spezifisch sind.

Allgemeine Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance ihre Statusprüfungen bestanden hat. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Instance für die Verbindung bereitsteht. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Statusprüfungen.

- Rufen Sie die erforderlichen Instance-Details ab.
- Lokalisieren des privaten Schlüssels und Festlegen von Berechtigungen.
- (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks.

Rufen Sie die erforderlichen Instance-Details ab

Um die Verbindung mit Ihrer Instance vorzubereiten, rufen Sie die folgenden Informationen von der EC2 Amazon-Konsole oder über die Befehlszeile ab.



- Rufen Sie den öffentlichen DNS-Namen der Instance ab.

  Sie können das öffentliche DNS für Ihre Instance von der EC2 Amazon-Konsole abrufen. Überprüfen Sie die Spalte Öffentliches IPv4 DNS im Bereich Instances. Wenn diese Spalte ausgeblendet ist, wählen Sie das Einstellungssymbol (⚙) in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie Public IPv4 DNS aus. Sie finden das öffentliche DNS auch im Bereich „Instance-Informationen“ des Instances-Bereichs. Wenn Sie die Instance im Bereich Instances der EC2 Amazon-Konsole auswählen, werden Informationen zu dieser Instance in der unteren Hälfte der Seite angezeigt. Suchen Sie auf der Registerkarte Details nach Public IPv4 DNS.

Wenn Sie möchten, können Sie die Befehle describe-instances (AWS CLI) oder Get-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell) verwenden.

Wenn kein Public IPv4 DNS angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass der Instanzstatus Running lautet und dass Sie die Instance nicht in einem privaten Subnetz gestartet haben. Wenn Sie Ihre Instance mit dem Launch Instance Wizard gestartet haben, haben Sie möglicherweise das Feld Öffentliche IP automatisch zuweisen unter Netzwerkeinstellungen bearbeitet und den Wert in Deaktivieren geändert. Wenn Sie die Option Öffentliche IP automatisch zuweisen deaktivieren, wird der Instance beim Start keine öffentliche IP-Adresse zugewiesen.

- (IPv6 nur Instanzen) Ruft die IPv6 Adresse der Instanz ab.

  Wenn Sie Ihrer Instance eine IPv6 Adresse zugewiesen haben, können Sie optional eine Verbindung zur Instance herstellen, indem Sie deren IPv6 Adresse anstelle einer öffentlichen IPv4 Adresse oder eines öffentlichen IPv4 DNS-Hostnamens verwenden. Ihr lokaler Computer muss über eine IPv6 Adresse verfügen und für die Verwendung IPv6 konfiguriert sein. Sie können die IPv6 Adresse Ihrer Instance von der EC2 Amazon-Konsole abrufen. Überprüfen Sie die IPv6 IPsSpalte im Bereich „Instances“. Sie können die IPv6 Adresse auch im Abschnitt mit den Instanzinformationen finden. Wenn Sie die Instance im Bereich Instances der EC2 Amazon-Konsole auswählen, werden Informationen zu dieser Instance in der unteren Hälfte der Seite angezeigt. Suchen Sie auf der Registerkarte Details nach der IPv6Adresse.

  Wenn Sie möchten, können Sie die Befehle describe-instances (AWS CLI) oder Get-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell) verwenden. Weitere Informationen zu finden Sie IPv6 unter. IPv6 Adressen

- (Linux-Instances) Rufen Sie den Benutzernamen für Ihre Instance ab.

  Sie können mit dem Benutzernamen für Ihr Benutzerkonto oder dem Standardbenutzernamen für das AMI, das Sie zum Starten Ihrer Instance verwendet haben, eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen.

  - Abrufen des Benutzernamens für Ihr Benutzerkonto ab.

    Weitere Informationen zum Erstellen eines Benutzerkontos finden Sie unter Systembenutzer auf Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance verwalten.

  - Abrufen des Standardbenutzernamens für das AMI, das Sie zum Starten der Instance verwendet haben.

    - Amazon Linux – `ec2-user`

- CentOS – `centos` oder `ec2-user`
- Debian – `admin`
- Fedora – `fedora` oder `ec2-user`
- RHEL – `ec2-user` oder `root`
- SUSE – `ec2-user` oder `root`
- Ubuntu – `ubuntu`
- Oracle – `ec2-user`
- Bitnami – `bitnami`
- Rocky Linux – `rocky`
- Andere – Wenden Sie sich an den AMI-Anbieter

Lokalisieren des privaten Schlüssels und Festlegen von Berechtigungen

Sie müssen den Speicherort Ihrer privaten Schlüsseldatei kennen, um die erste Verbindung zu einer Linux-Instance über SSH oder zu einer Windows-Instance über RDP herzustellen. Für SSH-Verbindungen müssen Sie die Berechtigungen so festlegen, dass nur Sie die Datei lesen können.

Informationen zur Funktionsweise von Schlüsselpaaren bei der Nutzung von Amazon EC2 finden Sie unter EC2 Amazon-Schlüsselpaare und EC2 Amazon-Instances.

- Lokalisieren Sie den privaten Schlüssel.

  Rufen Sie den vollständig qualifizierten Pfad des Speicherorts auf Ihrem Computer für die Datei `.pem` für das beim Start der Instance angegebene Schlüsselpaar ab. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Identifizieren des öffentlichen Schlüssels, der beim Start angegeben wurde”.

  Wenn Sie Ihre private Schlüsseldatei nicht finden können, lesen Sie unter Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich eine Verbindung zu meiner Instance herstellen?

  (Linux-Instances) Wenn Sie mit Putty eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen und die `.pem`-Datei in `.ppk` konvertieren müssen, lesen Sie unter Konvertiere deinen privaten Schlüssel mit PuTTYgen.
- (Linux-Instances) Festlegen der Berechtigungen für Ihren privaten Schlüssel, so dass nur Sie diesen lesen können.
  - Herstellen einer Verbindung über macOS oder Linux

Wenn Sie einen SSH-Kunden auf einem macOS- oder Linux-Computer verwenden möchten, um eine Verbindung zu Ihrer Linux Instance herzustellen, legen Sie mit dem folgenden Befehl die Berechtigungen für Ihre private Schlüsseldatei so fest, dass nur Sie sie lesen können.

```
chmod 400 key-pair-name.pem
```

Wenn Sie diese Berechtigungen nicht festlegen, können Sie unter Verwendung dieses Schlüsselpaars keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Fehler: Ungeschützte private Schlüsseldatei.

- Herstellen einer Verbindung über Windows

  Öffnen Sie den Datei-Explorer und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die `.pem`-Datei. Wählen Sie Eigenschaften > Registerkarte Sicherheit und dann Erweitert aus. Wählen Sie Vererbung deaktivieren. Entfernen Sie den Zugriff für alle Benutzer mit Ausnahme des aktuellen Benutzers.

(Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks

Um sich vor man-in-the-middle Angriffen zu schützen, können Sie die Echtheit der Instance, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten, überprüfen, indem Sie den angezeigten Fingerabdruck verifizieren. Die Überprüfung des Fingerabdrucks ist nützlich, wenn Sie Ihre Instance über ein öffentliches AMI starten, das von einem Drittanbieter bereitgestellt wird.

Übersicht über die Aufgaben

Holen Sie sich zunächst den Instance-Fingerabdruck von der Instance. Wenn Sie anschließend eine Verbindung mit der Instance herstellen und zum Überprüfung des Fingerabdrucks aufgefordert werden, vergleichen Sie den Fingerabdruck, den Sie in diesem Verfahren abgerufen haben, mit dem Fingerabdruck, der angezeigt wird. Wenn die Fingerabdrücke nicht übereinstimmen, versucht möglicherweise jemand einen man-in-the-middle Angriff. Wenn sie übereinstimmen, können Sie bedenkenlos eine Verbindung mit der Instance herstellen.

Voraussetzungen für das Abrufen des Instance-Fingerabdrucks

- Die Instance darf sich nicht im Status `pending` befinden. Der Fingerabdruck ist erst verfügbar, nachdem der erste Start der Instance abgeschlossen ist.
- Sie müssen der Instance-Eigentümer sein, um die Konsolenausgabe zu erhalten.

- Es gibt verschiedene Methoden, um den Instance-Fingerabdruck zu bekommen. Wenn Sie den AWS CLI verwenden möchten, muss er auf Ihrem lokalen Computer installiert sein. Informationen zur Installation von finden Sie unter Erste Schritte mit dem AWS CLI im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch. AWS CLI

So fordern Sie den Instance-Fingerabdruck an

In Schritt 1 erhalten Sie die Konsolenausgabe, die den Instance-Fingerabdruck enthält. In Schritt 2 finden Sie den Fingerabdruck der Instance in der Konsolenausgabe.

1. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Konsolenausgabe zu erhalten.

   Console

   1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
   2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Instances aus.
   3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie dann Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, Systemprotokoll abrufen.

   AWS CLI

   Verwenden Sie auf Ihrem lokalen Computer (nicht auf der Instance, zu der Sie eine Verbindung herstellen) den get-console-outputBefehl. Wenn die Ausgabe umfangreich ist, können Sie sie an eine Textdatei weiterleiten, wo sie möglicherweise einfacher zu lesen ist.

   ```
   aws ec2 get-console-output \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --query Output \
       --output text > temp.txt
   ```

   PowerShell

   Verwenden Sie auf Ihrem lokalen Computer das folgende Get-EC2ConsoleOutputCmdlet.

   ```
   $encodedOutput = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-1234567890abcdef0).Output
   [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($encodedOutput
   ```

2. Suchen Sie in der Konsolenausgabe den Instance-Fingerabdruck (Host-Fingerabdruck), der sich unter `BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS` befindet. Möglicherweise gibt es mehrere

Instance-Fingerabdrücke. Wenn Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen, wird nur einer der Fingerabdrücke angezeigt.

Die genaue Ausgabe kann je nach Betriebssystem, AMI-Version und davon, ob AWS die Schlüsselpaare erstellt hat, variieren. Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ec2:#############################################################
ec2: -----BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
ec2: 256 SHA256:l4UB/neBad9tvkgJf1QZWxheQmR59WgrgzEimCG6kZY no comment (ECDSA)
ec2: 256 SHA256:kpEa+rw/Uq3zxaYZN8KT501iBtJOIdHG52dFi66EEfQ no comment (ED25519)
ec2: 2048 SHA256:L8l6pepcA7iqW/jBecQjVZClUrKY+o2cHLI0iHerbVc no comment (RSA)
ec2: -----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
ec2: #############################################################
```

> **Note**
>
> Sie verweisen auf diesen Fingerabdruck, wenn Sie eine Verbindung mit der Instance herstellen.

Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH herzustellen. Einige Wege hängen vom Betriebssystem des lokalen Rechners ab, von dem aus Sie die Verbindung herstellen. Andere Methoden sind browserbasiert, wie EC2 Instance Connect oder AWS Systems Manager Session Manager, und können von jedem Computer aus verwendet werden. Sie können SSH verwenden, um sich mit Ihrer Linux-Instance zu verbinden und Befehle auszuführen, oder SSH verwenden, um Dateien zwischen Ihrem lokalen Computer und Ihrer Instance zu übertragen.

Erfüllen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie eine Verbindung mit Ihrer Linux-Instance mit SSH herstellen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance ihre Statusprüfungen bestanden hat. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Instance für die Verbindung bereitsteht. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Statusprüfungen.
- Stellen Sie sicher, dass die mit Ihrer Instance verknüpfte Sicherheitsgruppe eingehenden SSH-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zulässt. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus.

- Rufen Sie die erforderlichen Instance-Details ab.
- Lokalisieren des privaten Schlüssels und Festlegen von Berechtigungen.
- (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks.

Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen, um eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH herzustellen.

- Verbindung mit einem SSH-Client herstellen
- Verbindung über PuTTY
- Übertragen von Dateien mit SCP

Wenn Sie keine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen können und Sie Hilfe zur Fehlerbehebung benötigen, siehe Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben.

Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client

Sie können Secure Shell (SSH) verwenden, um von Ihrem lokalen Computer aus eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance herzustellen. Weitere Informationen über andere Optionen finden Sie unter Connect zu Ihrer EC2 Instance her.

> **Note**
>
> Wenn Sie beim Versuch, eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, eine Fehlermeldung erhalten, stellen Sie sicher, dass Ihre Instance alle Voraussetzungen für eine SSH-Verbindung erfüllt. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und Sie immer noch keine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance herstellen können, lesen Sie Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben.

Inhalt

- Voraussetzungen für eine SSH-Verbindung
- Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client

Voraussetzungen für eine SSH-Verbindung

Bevor Sie sich über SSH mit Ihrer Linux-Instance verbinden können, müssen Sie die folgenden Aufgaben erledigen.

Vervollständigen Sie die allgemeinen Voraussetzungen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance ihre Statusprüfungen bestanden hat. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Instance für die Verbindung bereitsteht. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Statusprüfungen.
- Rufen Sie die erforderlichen Instance-Details ab.
- Lokalisieren des privaten Schlüssels und Festlegen von Berechtigungen.
- (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks.

Lassen Sie eingehenden SSH-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zu.

Stellen Sie sicher, dass die mit Ihrer Instance verknüpfte Sicherheitsgruppe eingehenden SSH-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zulässt. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus.

Installieren Sie einen SSH-Client auf dem lokalen Computer (falls notwendig).

Auf Ihrem lokalen Computer ist möglicherweise standardmäßig ein SSH-Client installiert. Sie können dies überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl in ein Terminal-Fenster eingeben. Wenn Ihr Computer den Befehl nicht erkennt, müssen Sie einen SSH-Client installieren.

```
ssh
```

Im Folgenden sind einige der möglichen Optionen für Windows aufgeführt. Wenn auf Ihrem Computer ein anderes Betriebssystem ausgeführt wird, finden Sie in der Dokumentation zu diesem Betriebssystem Informationen zu den SSH-Clientoptionen.

OpenSSH unter Windows installieren

Nachdem Sie OpenSSH unter Windows installiert haben, können Sie von Ihrem Windows-Computer aus eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance über SSH herstellen. Stellen Sie vor Beginn sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind.

Windows-Version

Die Version von Windows auf Ihrem Computer muss Windows Server 2019 oder höher sein.

Für frühere Versionen von Windows laden Sie Win32-OpenSSH herunter und installieren Sie es.

PowerShell Anforderungen

Um OpenSSH auf Ihrem Windows-Betriebssystem zu installieren PowerShell, müssen Sie PowerShell Version 5.1 oder höher ausführen und Ihr Konto muss Mitglied der integrierten Administratorgruppe sein. Führen Sie den `$PSVersionTable.PSVersion` Befehl von aus PowerShell , um Ihre PowerShell Version zu überprüfen.

Führen Sie den folgenden PowerShell Befehl aus, um zu überprüfen, ob Sie Mitglied der integrierten Administratorgruppe sind:

```
(New-Object
 Security.Principal.WindowsPrincipal([Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent())).Is
```

Wenn Sie Mitglied der integrierten Administratorgruppe sind, lautet die Ausgabe `True`.

Führen Sie den folgenden Befehl aus PowerShell, um OpenSSH für Windows mit zu installieren PowerShell .

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Path          :
Online        : True
RestartNeeded : False
```

Führen Sie den folgenden PowerShell Befehl aus, um OpenSSH PowerShell unter Windows zu deinstallieren.

```
Remove-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Path          :
Online        : True
RestartNeeded : True
```

Windows-Subsystem für Linux (WSL) installieren

Nach der Installation der WSL unter Windows können Sie von Ihrem Windows-Computer aus eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance herstellen, indem Sie Linux-Befehlszeilen-Tools, wie z. B. einen SSH-Client, verwenden.

Folgen Sie den Anweisungen in Installieren Sie das Windows-Subsystem für Linux auf Ihrer EC2 Windows-Instanz. Wenn Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung von Microsoft folgen, wird dort die Ubuntu-Distribution von Linux installiert. Sie können eine andere Linux-Distribution installieren, wenn Sie dies wünschen.

Kopieren Sie in einem WSL-Terminal-Fenster die Datei `.pem` (für das Schlüsselpaar, das Sie beim Start der Instance angegeben haben) von Windows zu WSL. Beachten Sie den vollqualifizierten Pfad zur Datei `.pem` in WSL, der zum Herstellen der Verbindung mit Ihrer Instance verwendet wird. Informationen dazu, wie Sie den Pfad zu Ihrem Windows-Laufwerk angeben, finden Sie unter How do I access my C drive?.

```
cp /mnt/<Windows drive letter>/path/my-key-pair.pem ~/WSL-path/my-key-pair.pem
```

Informationen zum Deinstallieren des Windows-Subsystems für Linux finden Sie unter How do I uninstall a WSL Distribution?.

Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise, um per SSH-Client eine Verbindung mit Ihrer Linux-Instance herzustellen.

So stellen Sie mithilfe eines SSH-Clients eine Verbindung zu Ihrer Instance her

1. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster auf Ihrem Computer.
2. Stellen Sie mit dem Befehl ssh eine Verbindung zur Instance her. Sie benötigen die Details zu Ihrer Instance, die Sie im Rahmen der Voraussetzungen gesammelt haben. Sie benötigen beispielsweise den Speicherort des privaten Schlüssels (`.pem`Datei), den Benutzernamen und den öffentlichen DNS-Namen oder IPv6 die Adresse. Die Folgenden sind Beispielbefehle.
   - (Öffentliches DNS) Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den öffentlichen DNS-Namen zu verwenden.

     ```
     ssh -i /path/key-pair-name.pem instance-user-name@instance-public-dns-name
     ```

- (IPv6) Wenn Ihre Instance eine IPv6 Adresse hat, geben Sie alternativ den folgenden Befehl ein, um die IPv6 Adresse zu verwenden.

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem instance-user-name@2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

Nachfolgend finden Sie eine Beispielantwort.

```
The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (198-51-100-1)'
 can't be established.
ECDSA key fingerprint is l4UB/neBad9tvkgJf1QZWxheQmR59WgrgzEimCG6kZY.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

3. (Optional) Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdruck in der Sicherheitswarnung mit dem Fingerabdruck übereinstimmt. Wenn diese Fingerabdrücke nicht übereinstimmen, versucht möglicherweise jemand einen man-in-the-middle Angriff. Falls die Fingerabdrücke übereinstimmen, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Weitere Informationen finden Sie unter Den Instance-Fingerabdruck erhalten.
4. Geben Sie ei **yes**.

   Sie erhalten in etwa folgende Antwort:

```
Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (ECDSA) to
 the list of known hosts.
```

Verbindung mit Ihrer Linux-Instance mithilfe von PuTTY

Sie können eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit PuTTY, einem kostenlosen SSH-Client für Windows, herstellen.

Wenn Sie Windows Server 2019 oder höher ausführen, empfehlen wir die Verwendung von OpenSSH, einem Open-Source-Verbindungstool für die Fernanmeldung mit dem SSH-Protokoll.

> **Note**
>
> Wenn Sie beim Versuch, eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, eine Fehlermeldung erhalten, stellen Sie sicher, dass Ihre Instance alle Voraussetzungen für eine SSH-Verbindung erfüllt. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und Sie immer noch keine

Verbindung zu Ihrer Linux-Instance herstellen können, lesen Sie Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben.

Inhalt

- Voraussetzungen
- (Optional) Konvertiere deinen privaten Schlüssel mit Pu TTYgen
- Herstellen einer Verbindung zur Linux-Instance

Voraussetzungen

Erledigen Sie die folgenden Aufgaben, bevor Sie mit PuTTY eine Verbindung mit Ihrer Linux-Instance herstellen.

Vervollständigen Sie die allgemeinen Voraussetzungen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance ihre Statusprüfungen bestanden hat. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Instance für die Verbindung bereitsteht. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Statusprüfungen.
- Rufen Sie die erforderlichen Instance-Details ab.
- Lokalisieren des privaten Schlüssels und Festlegen von Berechtigungen.
- (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks.

Lassen Sie eingehenden SSH-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zu.

Stellen Sie sicher, dass die mit Ihrer Instance verknüpfte Sicherheitsgruppe eingehenden SSH-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zulässt. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus.

Installieren Sie PuTTY auf Ihrem lokalen Computer (falls erforderlich).

Laden Sie PuTTY über die Downloadseite für PuTTY herunter und führen Sie die Installation durch. Wenn Sie bereits eine frühere Version von PuTTY installiert haben, wird empfohlen, die neueste Version herunterzuladen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die gesamte Suite installieren.

Konvertieren Sie Ihren privaten Schlüssel mit Pu TTYgen in das PPK-Format.

Sie müssen den privaten Schlüssel für das Schlüsselpaar angeben, das Sie beim Start der Instance angegeben haben. Wenn Sie den privaten Schlüssel im PEM-Format erstellt haben, müssen Sie ihn ins PPK-Format umwandeln, damit er mit PuTTY genutzt werden kann. Suchen

Sie den privaten Schlüssel (PEM-Datei) und folgen Sie dann den Schritten in Konvertiere deinen privaten Schlüssel mit Pu TTYgen.

(Optional) Konvertiere deinen privaten Schlüssel mit Pu TTYgen

PuTTY unterstützt das PEM-Format für SSH-Schlüssel nicht nativ. PuTTY bietet ein Tool namens PuTTYgen, das PEM-Schlüssel in das für PuTTY erforderliche PPK-Format konvertiert. Wenn Sie den Schlüssel im PEM-Format statt PPK-Format erstellt haben, müssen Sie Ihren privaten Schlüssel (PEM-Datei) ins Format (PPK-Datei) umwandeln, damit er mit PuTTY genutzt werden kann.

Einen privaten PEM-Schlüssel in das PPK-Format konvertieren

1. Wählen Sie im Startmenü Alle Programme, PuTTY, Pu TTYgen.
2. Wählen Sie unter Type of key to generate die Option RSA. Wenn Ihre Version von Pu diese Option TTYgen nicht enthält, wählen Sie SSH-2 RSA.



3. Wählen Sie Laden aus. Standardmäßig TTYgen zeigt Pu nur Dateien mit der Erweiterung `.ppk` an. Damit Sie die `.pem`-Datei finden, wählen Sie die Option zur Anzeige aller Dateitypen aus.

4. Wählen Sie Ihre `.pem`-Datei für das Schlüsselpaar aus, das Sie beim Starten Ihrer Instance angegeben haben, und wählen Sie anschließend Open (Öffnen). Pu TTYgen zeigt einen Hinweis an, dass die `.pem` Datei erfolgreich importiert wurde. Klicken Sie auf OK.
5. Klicken Sie auf Save private key, um den Schlüssel in einem mit PuTTY kompatiblen Format zu speichern. Pu TTYgen zeigt eine Warnung zum Speichern des Schlüssels ohne Passphrase an. Wählen Sie Yes (Ja).

> **Note**
>
> Eine Passphrase stellt bei einem privaten Schlüssel eine zusätzliche Schutzebene dar. Auch wenn Ihr privater Schlüssel erkannt wird, kann er ohne die Passphrase nicht verwendet werden. Der Nachteil einer Passphrase ist, dass sie die Automatisierung

erschwert, da für Anmeldungen bei einer Instance oder dem Kopieren von Dateien zu einer Instance menschliche Eingriffe erforderlich sind.

6. Geben Sie den gleichen Namen für den Schlüssel an, den Sie für das Schlüsselpaar verwendet haben (z. B. `key-pair-name`), und wählen Sie Save (Speichern) aus. PuTTY fügt automatisch die Dateierweiterung `.ppk` hinzu.

Ihr persönlicher Schlüssel ist nun im korrekten Format zur Verwendung mit PuTTY. Sie können sich nun über den SSH-Client von PuTTY mit Ihrer Instance verbinden.

Herstellen einer Verbindung zur Linux-Instance

Verwenden Sie die folgende Vorgehensweise, um per PuTTY eine Verbindung mit Ihrer Linux-Instance herzustellen. Sie benötigen die `.ppk`-Datei, die Sie für Ihren privaten Schlüssel erstellt haben. Für weitere Informationen vgl. (Optional) Konvertiere deinen privaten Schlüssel mit PuTTYgen im vorherigen Abschnitt. Weitere Informationen zu Problemen, die beim Aufbau einer Verbindung zu Instances auftreten können, finden Sie unter Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben.

Letzte getestete Version – PuTTY .78

So stellen Sie mithilfe von PuTTY eine Verbindung mit Ihrer Instance her

1. Starten Sie PuTTY (suchen Sie im Startmenü nach PuTTY und wählen Sie anschließend Öffnen aus).
2. Wählen Sie im Bereich Category die Option Session und füllen Sie die folgenden Felder aus:

   a. Führen Sie im Feld Host Name (Hostname) einen der folgenden Schritte aus:

      - (Öffentliches DNS) Zur Herstellung einer Verbindung mit dem öffentlichen DNS-Namen Ihrer Instance geben Sie *instance-user-name*@*instance-public-dns-name* ein.
      - (IPv6) Wenn Ihre Instance eine IPv6 Adresse hat, geben Sie alternativ @ ein, um eine Verbindung über die IPv6 Adresse Ihrer Instanz herzustellen. *instance-user-name* *2001:db8::1234:5678:1.2.3.4*

      Informationen darüber, wie Sie den Benutzernamen für Ihre Instance und den öffentlichen DNS-Namen oder die IPv6 Adresse Ihrer Instance abrufen, finden Sie unterRufen Sie die erforderlichen Instance-Details ab.

b. Vergewissern Sie sich, dass der Port-Wert 22 ist.

c. Wählen Sie unter Connection type die Option SSH.



3. (Optional) Sie können konfigurieren, dass PuTTY in regelmäßigen Zeitabständen automatisch 'keepalive'-Daten sendet, um die Sitzung aktiv zu halten. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass die Verbindung mit Ihrer Instance aufgrund von Sitzungsinaktivität getrennt wird. Wählen Sie im Bereich Kategorie die Option Verbindung aus und geben Sie dann das erforderliche Intervall in Sekunden zwischen Keepalives ein. Wenn Ihre Sitzung z. B. nach 10 Minuten Inaktivität getrennt wird, geben Sie „180“ ein, damit PuTTY so konfiguriert wird, dass alle 3 Minuten keepalive-Daten gesendet werden.
4. Erweitern Sie im Bereich Kategorie die Optionen Verbindung, SSH und Authentifizierung. Wählen Sie Anmeldeinformationen aus.
5. Wählen Sie neben Private Schlüsseldatei für Authentifizierung: die Option Durchsuchen aus. Wählen Sie im Dialogfeld Private Schlüsseldatei auswählen die `.ppk`-Datei aus, die Sie für Ihr Schlüsselpaar generiert haben. Sie können entweder auf die Datei doppelklicken oder Öffnen im Dialogfeld Private Schlüsseldatei auswählen wählen.

6. (Optional) Wenn Sie planen, nach dieser Sitzung erneut eine Verbindung zu dieser Instance herzustellen, können Sie die Sitzungsinformationen für die zukünftige Verwendung speichern. Wählen Sie im Bereich Kategorie die Option Sitzung aus. Geben Sie unter Gespeicherte Sitzungen einen Namen für die Sitzung ein und wählen Sie dann Speichern.
7. Um eine Verbindung mit der Instance herzustellen, wählen Sie Öffnen.
8. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit dieser Instance hergestellt haben, zeigt PuTTY ein Dialogfeld mit einer Sicherheitswarnung an. Darin werden Sie gefragt, ob Sie dem Host vertrauen, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

    a. (Optional) Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdruck im Dialogfeld der Sicherheitswarnung mit dem Fingerabdruck übereinstimmt, den Sie zuvor unter (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks abgerufen haben. Wenn diese Fingerabdrücke nicht übereinstimmen, versucht möglicherweise jemand einen "man-in-the-middle" -Angriff. Falls die Fingerabdrücke übereinstimmen, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

    b. Wählen Sie Accept (Akzeptieren) aus. Ein neues Fenster wird geöffnet, und Sie sind mit Ihrer Instance verbunden.

    > **Note**
    >
    > Falls Sie eine Passphrase angegeben haben, als Sie den persönlichen Schlüssel in das PuTTY-Format konvertiert hatten, müssen Sie diese Passphrase eingeben, wenn Sie sich bei der Instance anmelden.

Weitere Informationen zu Problemen, die beim Aufbau einer Verbindung zu Instances auftreten können, finden Sie unter Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben.

Dateien zu einer Linux-Instance mit SCP übertragen

Eine Möglichkeit, Dateien zwischen Ihrem lokalen Computer und einer Linux-Instance zu übertragen, ist die Verwendung von Secure Copy Protocol (SCP). SCP ist eine gute Option für einfache Operationen, wie z. B. einmalige Dateikopien. SCP sichert Dateiübertragungen mit derselben PEM-Datei, mit der Sie über SSH eine Verbindung zu einer Instanz herstellen. Wenn Sie Dateien synchronisieren müssen oder wenn die Dateien groß sind, rsync ist das schneller und effizienter als SCP. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen die rsync Option über SSH, da Daten rsync standardmäßig im Klartext übertragen werden.

Erfüllen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie eine Verbindung mit Ihrer Linux-Instance mit SCP herstellen:

- Die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance ihre Statusprüfungen bestanden hat. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Instance für die Verbindung bereitsteht. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Statusprüfungen.
  - Rufen Sie die erforderlichen Instance-Details ab.
  - Lokalisieren des privaten Schlüssels und Festlegen von Berechtigungen.
  - (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks.
- Lassen Sie eingehenden SSH-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zu.

  Stellen Sie sicher, dass die mit Ihrer Instance verknüpfte Sicherheitsgruppe eingehenden SSH-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zulässt. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus.
- Installieren eines SCP-Clients

  Die meisten Linux-, Unix- und Apple-Computer enthalten standardmäßig einen SCP-Client. Falls dies bei Ihnen nicht der Fall ist, können Sie über das OpenSSH-Projekt die kostenlose Implementierung der gesamten SSH-Tools nutzen, einschließlich des SCP-Clients. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.openssh.com.

Das folgende Verfahren führt Sie Schritt für Schritt durch die Verwendung von SCP zur Übertragung einer Datei unter Verwendung des öffentlichen DNS-Namens der Instance oder der IPv6 Adresse, falls Ihre Instance einen hat.

So verwenden Sie SCP zum Übertragen von Dateien zwischen Ihrem Computer und Ihrer Instance

1. Bestimmen Sie den Speicherort der Quelldatei auf Ihrem Computer und den Zielpfad auf der Instance. In den folgenden Beispielen lautet der Name der privaten Schlüsseldatei`key-pair-name.pem`, die zu übertragende Datei lautet`my-file.txt`, der Benutzername für die Instanz istec2-user, der öffentliche DNS-Name der Instanz lautet `instance-public-dns-name` und die IPv6 Adresse der Instanz lautet`2001:db8::1234:5678:1.2.3.4`.
   - (Öffentlicher DNS) Um eine Datei an das Ziel der Instance zu übertragen, geben Sie den folgenden Befehl von Ihrem Computer aus ein.

```
scp -i /path/key-pair-name.pem /path/my-file.txt ec2-user@instance-public-dns-name:path/
```

- (IPv6) Um eine Datei an das Ziel auf der Instance zu übertragen, wenn die Instance eine IPv6 Adresse hat, geben Sie den folgenden Befehl von Ihrem Computer aus ein. Die IPv6 Adresse muss in eckige Klammern (`[ ]`) eingeschlossen werden, die maskiert werden müssen (\).

```
scp -i /path/key-pair-name.pem /path/my-file.txt ec2-user@
\[2001:db8::1234:5678:1.2.3.4\]:path/
```

2. Wenn Sie noch keine Verbindung mit der Instance über SSH hergestellt haben, wird eine Antwort wie etwa die folgende angezeigt:

```
The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)'
can't be established.
RSA key fingerprint is 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

(Optional) Sie können optional überprüfen, ob der Fingerabdruck in der Sicherheitswarnung mit dem Fingerabdruck der Instance übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie unter (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks.

Geben Sie **`yes`** ein.

3. Wenn die Übertragung erfolgreich ist, ähnelt die Antwort der folgenden:

```
Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA)
to the list of known hosts.
my-file.txt                                   100%   480     24.4KB/s   00:00
```

4. Um eine Datei in die andere Richtung (von Ihrer EC2 Amazon-Instance auf Ihren Computer) zu übertragen, kehren Sie die Reihenfolge der Host-Parameter um. Sie können beispielsweise `my-file.txt` von Ihrer EC2 Instance zu einem Ziel auf Ihrem lokalen Computer übertragen`my-file2.txt`, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

- (Öffentlicher DNS) Um eine Datei an ein Ziel auf Ihrem Computer zu übertragen, geben Sie den folgenden Befehl von Ihrem Computer aus ein.

```
scp -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@instance-public-dns-name:path/my-file.txt path/my-file2.txt
```

- (IPv6) Um eine Datei an ein Ziel auf Ihrem Computer zu übertragen, wenn die Instanz über eine IPv6 Adresse verfügt, geben Sie den folgenden Befehl von Ihrem Computer aus ein. Die IPv6 Adresse muss in eckige Klammern ([ ]) eingeschlossen werden, die maskiert werden müssen (\).

```
scp -i /path/key-pair-name.pem ec2-user@\[2001:db8::1234:5678:1.2.3.4\]:path/my-file.txt path/my-file2.txt
```

Systembenutzer auf Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance verwalten

Jede Linux-Instance wird mit einem Standardbenutzer des Linux-Systems gestartet. Sie können Benutzer zu Ihrer Instance hinzufügen und Benutzer löschen.

Für den Standardbenutzer wird der Standardbenutzername durch das AMI bestimmt, das beim Starten der Instance angegeben wurde.

> **Note**
>
> Standardmäßig sind die Passwortauthentifizierung und die Root-Anmeldung deaktiviert und sudo ist aktiviert. Um sich bei Ihrer Instance anzumelden, müssen Sie ein Schlüsselpaar verwenden. Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.
> Sie können die Passwortauthentifizierung und die Root-Anmeldung für Ihre Instance zulassen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für das Betriebssystem Ihrer Instance.

> **Note**
>
> Linux-Systembenutzer sollten nicht mit IAM-Benutzern verwechselt werden. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Standardbenutzernamen
- Überlegungen
- Erstellen eines Benutzers
- Entfernen eines Benutzers

Standardbenutzernamen

Der Standardbenutzername für Ihre EC2 Instance wird durch das AMI bestimmt, das beim Start der Instance angegeben wurde.

Die Standardbenutzernamen lauten:

- Bei einem Amazon-Linux-AMI lautet der Benutzername `ec2-user`.
- Bei einem CentOS-AMI lautet der Benutzername `centos` oder `ec2-user`.
- Für ein Debian-AMI lautet der Benutzername `admin`.
- Bei einem Fedora-AMI lautet der Benutzername `fedora` oder `ec2-user`.
- Bei einem RHEL-AMI lautet der Benutzername `ec2-user` oder `root`.
- Bei einem SUSE-AMI lautet der Benutzername `ec2-user` oder `root`.
- Für ein Ubuntu-AMI lautet der Benutzername `ubuntu`.
- Bei einem Oracle-AMI lautet der Benutzername `ec2-user`.
- Für ein Bitnami-AMI lautet der Benutzername `bitnami`.

> **Note**
>
> Um den Standardbenutzernamen für andere Linux-Distributionen zu finden, wenden Sie sich an den AMI-Anbieter.

Überlegungen

Die Verwendung des Standardbenutzers ist für viele Anwendungen ausreichend. Sie können jedoch auch Benutzer hinzufügen, damit jeder seine eigenen Dateien und Workspaces haben kann. Darüber hinaus ist das Erstellen von Benutzern für neue Benutzer viel sicherer, als mehreren (möglicherweise unerfahrenen) Benutzern Zugriff auf den Standardbenutzer zu gewähren, da der Standardbenutzer

bei unsachgemäßer Verwendung großen Schaden an einem System anrichten kann. Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Sicherung Ihrer EC2 Instance.

Um Benutzern mithilfe eines Linux-Systembenutzers den SSH-Zugriff auf Ihre EC2 Instance zu ermöglichen, müssen Sie den SSH-Schlüssel mit dem Benutzer teilen. Alternativ können Sie EC2 Instance Connect verwenden, um Benutzern Zugriff zu gewähren, ohne SSH-Schlüssel teilen und verwalten zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie mithilfe von Instance Connect eine Verbindung zu Ihrer EC2 Linux-Instance Connect.

Erstellen eines Benutzers

Erstellen Sie zuerst den Benutzer und fügen Sie dann den öffentlichen SSH-Schlüssel hinzu, der es dem Benutzer ermöglicht, eine Verbindung mit der Instance herzustellen und sich bei ihr anzumelden.

> **Important**
>
> In Schritt 1 dieses Verfahrens erstellen Sie ein neues Schlüsselpaar. Da ein Schlüsselpaar wie ein Passwort funktioniert, ist es wichtig, es sicher zu handhaben. Wenn Sie ein Schlüsselpaar für einen Benutzer erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass der private Schlüssel sicher an ihn gesendet wird. Alternativ kann der Benutzer die Schritte 1 und 2 abschließen, indem er sein eigenes Schlüsselpaar erstellt, den privaten Schlüssel sicher auf seinem Computer aufbewahrt und Ihnen dann den öffentlichen Schlüssel sendet, um das Verfahren aus Schritt 3 abzuschließen.

So erstellen Sie einen Benutzer

1. Erstellen Sie ein neues Schlüsselpaar. Sie müssen die `.pem`-Datei dem Benutzer bereitstellen, für den Sie den Benutzer erstellen. Er muss diese Datei verwenden, um eine Verbindung mit der Instance herzustellen.
2. Rufen Sie den öffentlichen Schlüssel aus dem Schlüsselpaar ab, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   ```
   $ ssh-keygen -y -f /path_to_key_pair/key-pair-name.pem
   ```

   Der Befehl gibt den öffentlichen Schlüssel zurück, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

   ```
   ssh-rsa
    AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6Vhz2ItxCih
   ```

```
+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/
d6RJhJOI0iBXrlsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/
i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZqaeJAAHco
+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi
+z7wB3RbBQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
```

3. Stellen Sie eine Verbindung zur Instance her.
4. Verwenden Sie den adduser-Befehl, um den Benutzer zu erstellen und ihn dem System hinzuzufügen (mit einem Eintrag in der `/etc/passwd`-Datei). Der Befehl erstellt außerdem eine Gruppe und ein Basisverzeichnis für den Benutzer. In diesem Beispiel lautet der Benutzer *`newuser`*.

   - AL2023 und Amazon Linux 2

     Bei AL2 023 und Amazon Linux 2 wird der Benutzer mit standardmäßig deaktivierter Passwortauthentifizierung erstellt.

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo adduser newuser
     ```

   - Ubuntu

     Schließen Sie den `--disabled-password`-Parameter ein, um den Benutzer mit deaktivierter Kennwortauthentifizierung zu erstellen.

     ```
     [ubuntu ~]$ sudo adduser newuser --disabled-password
     ```

5. Wechseln Sie zum neuen Benutzer, damit das Verzeichnis und die Datei, die Sie erstellen, die richtigen Eigentumsrechte erhalten.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo su - newuser
   ```

   Die Eingabeaufforderung wechselt von `ec2-user` zu *`newuser`*, um anzuzeigen, dass Sie die Shell-Sitzung auf den neuen Benutzer umgestellt haben.
6. Fügen Sie dem Benutzer den öffentlichen SSH-Schlüssel hinzu. Erstellen Sie zuerst im Stammverzeichnis des Benutzers ein Verzeichnis für die SSH-Schlüsseldatei. Erstellen Sie dann die Schlüsseldatei und fügen Sie abschließend den öffentlichen Schlüssel in die Schlüsseldatei ein, wie in den folgenden Unterschritten beschrieben.

a. Erstellen Sie ein Verzeichnis `.ssh` im Stammverzeichnis von *`newuser`* und ändern Sie seine Dateiberechtigungen in `700` (nur der Eigentümer kann das Verzeichnis öffnen, lesen oder darin schreiben).

```
[newuser ~]$ mkdir .ssh
```

```
[newuser ~]$ chmod 700 .ssh
```

> **Important**
>
> Ohne diese Dateiberechtigungen kann sich der Benutzer nicht anmelden.

b. Erstellen Sie eine Datei namens `authorized_keys` im Verzeichnis `.ssh` und ändern Sie seine Dateiberechtigungen in `600` (nur der Eigentümer kann diese Datei lesen oder darin schreiben).

```
[newuser ~]$ touch .ssh/authorized_keys
```

```
[newuser ~]$ chmod 600 .ssh/authorized_keys
```

> **Important**
>
> Ohne diese Dateiberechtigungen kann sich der Benutzer nicht anmelden.

c. Öffnen Sie die Datei `authorized_keys` mit einem Texteditor Ihrer Wahl, z. B. vim oder nano.

```
[newuser ~]$ nano .ssh/authorized_keys
```

Fügen Sie den öffentlichen Schlüssel, den Sie in Schritt 2 abgerufen haben, in die Datei ein, und speichern Sie die Änderungen.

> **Important**
>
> Stellen Sie sicher, dass Sie den öffentlichen Schlüssel in eine durchgehende Zeile einfügen. Der öffentliche Schlüssel darf nicht auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden.

Der Benutzer sollte sich nun bei dem *newuser*-Benutzer auf Ihrer Instance mit dem privaten Schlüssel anmelden können, der dem öffentlichen Schlüssel entspricht, den Sie der `authorized_keys`-Datei hinzugefügt haben. Weitere Informationen zu den verschiedenen Methoden zum herstellen einer Verbindung mit einer Linux-Instance finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.

Entfernen eines Benutzers

Wenn ein Benutzer nicht mehr benötigt wird, können Sie ihn entfernen, damit er nicht mehr verwendet werden kann.

Verwenden Sie den userdel-Befehl, um den Benutzer aus dem System zu entfernen. Wenn Sie den Parameter `-r` angeben, werden das Stammverzeichnis und die Mail Spool gelöscht. Lassen Sie den Parameter `-r` weg, um das Stammverzeichnis und die Mail Spool nicht zu löschen.

```
[ec2-user ~]$ sudo userdel -r olduser
```

Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP

Sie können mithilfe von Remote Desktop eine Verbindung zu EC2 Amazon-Instances herstellen, die mit den meisten Windows Amazon Machine Images (AMIs) erstellt wurden. Das Remote Desktop verwendet das Remote Desktop Protocol (RDP) und bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit Ihrer Instance zu verbinden und sie wie einen normalen (lokalen) Computer zu verwenden. Sie steht für die meisten Windows-Versionen und auch für Mac OS zur Verfügung.

Die Lizenz für das Windows Server-Betriebssystem ermöglicht zwei gleichzeitige Remote-Verbindungen zu Verwaltungszwecken. Die Lizenzkosten für Windows Server sind in den Kosten für Ihre Windows-Instance enthalten. Falls Sie mehr als zwei gleichzeitige Remote-Verbindungen benötigen, ist der Erwerb einer Remote Desktop Services-Lizenz (RDS) erforderlich. Wenn Sie versuchen, eine dritte Verbindung aufzubauen, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

> **Tip**
>
> Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen müssen, um Boot-, Netzwerkkonfigurations- und andere Probleme für Instances, die auf dem AWS Nitro System aufgebaut sind, zu beheben, können Sie die EC2 Serielle Konsole für Instanzen verwenden.

Inhalt

- Verbindung zu Ihrer Windows-Instance mithilfe eines RDP-Clients herstellen
- Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von Fleet Manager
- Dateien mit RDP auf eine Windows-Instance übertragen

Verbindung zu Ihrer Windows-Instance mithilfe eines RDP-Clients herstellen

Sie können eine Verbindung zu Ihrer Windows-Instance mit einem RDP-Client wie folgt herstellen.

> **Tip**
>
> Alternativ können Sie mit Systems Manager Fleet Manager oder Instance Connect Endpoint eine Verbindung zu Ihrer EC2 Windows-Instance herstellen.

Voraussetzungen

Sie müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um eine Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe eines RDP-Clients herzustellen.

- Vervollständigen Sie die allgemeinen Voraussetzungen.
  - Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance ihre Statusprüfungen bestanden hat. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Instance für die Verbindung bereitsteht. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Statusprüfungen.
  - Rufen Sie die erforderlichen Instance-Details ab.
  - Lokalisieren des privaten Schlüssels und Festlegen von Berechtigungen.
  - (Optional) Anfordern des Instance-Fingerabdrucks.
- Installieren eines RDP-Clients.

  - (Windows) Windows enthält standardmäßig einen RDP-Client. Zum Überprüfen geben Sie mstsc in ein Eingabeaufforderungfenster ein. Wenn Ihr Computer diesen Befehl nicht erkennt, laden Sie die Microsoft Remote Desktop-App aus dem Microsoft Store herunter.
  - (MacOS X) Laden Sie die Windows-App für Mac (früher Microsoft Remote Desktop genannt) aus dem Mac App Store herunter.
  - (Linux) Verwenden Sie Remmina.
- Lassen Sie eingehenden RDP-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zu.

  Stellen Sie sicher, dass die mit Ihrer Instance verknüpfte Sicherheitsgruppe eingehenden RDP-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zulässt. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus.

Das Administrator-Passwort abrufen

Wenn Sie Ihre Instanz mit einer Domain verknüpft haben, können Sie mit den Domänenanmeldedaten von eine Verbindung zu Ihrer Instanz herstellen AWS Directory Service. Verwenden Sie auf dem Anmeldebildschirm für Remotedesktop anstelle des lokalen Computernamens und des generierten Kennworts den vollqualifizierten Benutzernamen für den Administrator (z. B. **`corp.example.com\Admin`**) und das Passwort für dieses Konto.

Zur Verbindung mit einer Windows-Instance mit RDP müssen Sie das anfängliche Administratorpasswort abrufen und es angeben, wenn Sie per Remote Desktop eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen. (Nach dem Start der Instance dauert es einige Minuten, bis das Passwort verfügbar ist.) Ihr Konto muss über die Berechtigung zum Aufrufen der GetPasswordDataAktion verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-API.

Der Standardbenutzername für das Administratorkonto hängt von der Sprache des Betriebssystems (OS) ab, das im AMI enthalten ist. Um den richtigen Benutzernamen zu ermitteln, identifizieren Sie die Sprache des Betriebssystems und wählen Sie dann den entsprechenden Benutzernamen. Für ein englisches Betriebssystem lautet der Benutzername beispielsweise `Administrator`, für ein französisches Betriebssystem ist es `Administrateur` und für ein portugiesisches Betriebssystem ist es `Administrador`. Wenn eine Sprachversion des Betriebssystems keinen Benutzernamen in derselben Sprache hat, wählen Sie den Benutzernamen `Administrator (Other)`. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-Website unter Lokalisierte Namen für Administratorkonten in Windows.

So rufen Sie das Administrator-Passwort ab

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
4. Auf der Seite Verbindung mit Instance herstellen wählen Sie die Registerkarte RDP-Client aus.
5. Wählen Sie unter Benutzername den Standardbenutzernamen für das Administratorkonto aus. Der von Ihnen gewählte Benutzername muss der Sprache des Betriebssystems (OS) entsprechen, das im AMI enthalten ist, das Sie zum Starten Ihrer Instance verwendet haben. Wenn es keinen Benutzernamen in derselben Sprache wie Ihr Betriebssystem gibt, wählen Sie Administrator (Andere).
6. Wählen Sie Passwort erhalten.
7. Gehen Sie auf der Seite Windows-Passwort erhalten wie folgt vor:

    a. Klicken Sie auf Private Schlüsseldatei hochladen und navigieren Sie zu der privaten Schlüsseldatei (`.pem`), die Sie beim Starten der Instance angegeben haben. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Open (Öffnen), um den gesamten Inhalt der Datei auf dieses Fenster zu kopieren.

    b. Klicken Sie auf Password entschlüsseln. Die Seite Passwort erhalten wird geschlossen und das Standard-Administrator-Passwort für die Instance wird unter Passwort angezeigt. Es ersetzt den zuvor angezeigten Link Passwort erhalten.

    c. Bewahren Sie das Passwort an einem sicheren Ort auf. Dieses Passwort wird benötigt, um eine Verbindung mit der Instance herzustellen.

Herstellen einer Verbindung mit Ihrer -Windows-Instance

Das folgende Verfahren verwendet den Remote Desktop Connection Client für Windows (MSTSC). Wenn Sie einen anderen RDP-Client verwenden, laden Sie die RDP-Datei herunter und lesen Sie dann in der Dokumentation für den RDP-Client nach, wie Sie die RDP-Verbindung herstellen.

So stellen Sie mithilfe eines RDP-Clients eine Verbindung zu einer Windows-Instance her

1. Wählen Sie auf der Seite Mit Instance verbinden die Option Remote-Desktop-Datei herunterladen aus. Klicken Sie nach dem Herunterladen der Datei auf Abbrechen, um zur Seite Instances zurückzukehren. Die RDP-Datei wurde in Ihren `Downloads`-Ordner heruntergeladen.
2. Führen Sie `mstsc.exe` aus, um den RDP-Client zu öffnen.

3. Erweitern Sie Optionen anzeigen, wählen Sie Öffnen und wählen Sie die RDP-Datei aus Ihrem `Downloads`-Ordner aus.
4. Standardmäßig ist Computer der öffentliche IPv4 DNS-Name der Instance und Benutzername ist das Administratorkonto. Um IPv6 stattdessen eine Verbindung mit der Instanz herzustellen, ersetzen Sie den öffentlichen IPv4 DNS-Namen der Instanz durch ihre IPv6 Adresse. Überprüfen und ändern Sie nach Bedarf die folgenden Einstellungen.
5. Wählen Sie Connect aus. Wenn Sie eine Warnmeldung erhalten, dass der Publisher der Remote-Verbindung unbekannt ist, klicken Sie auf Verbinden, um fortzufahren.
6. Geben Sie das Passwort ein, das Sie zuvor gespeichert haben, und klicken Sie dann auf OK.
7. Aufgrund der Art selbst signierter Zertifikate erhalten Sie möglicherweise eine Warnmeldung, dass das Sicherheitszertifikat nicht authentifiziert werden konnte. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Wenn Sie dem Zertifikat vertrauen, wählen Sie Ja, um eine Verbindung mit Ihrer Instance herzustellen.
   - [Windows] Bevor Sie fortfahren, vergleichen Sie den Fingerabdruck des Zertifikats mit dem Wert im Systemprotokoll, um die Identität des Remotecomputers zu bestätigen. Wählen Sie Zertifikat anzeigen und dann auf der Registerkarte Details die Option Fingerabdruck. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Wert `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT` in Aktionen, Überwachen und Problembehandlung, Systemprotokoll abrufen.
   - [Mac OS X] Bevor Sie fortfahren, vergleichen Sie den Fingerabdruck des Zertifikats mit dem Wert im Systemprotokoll, um die Identität des Remotecomputers zu bestätigen. Wählen Sie Zertifikat anzeigen, erweitern Sie Details und wählen Sie SHA1 Fingerabdrücke aus. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Wert `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT` in Aktionen, Überwachen und Problembehandlung, Systemprotokoll abrufen.
8. Wenn die RDP-Verbindung erfolgreich ist, zeigt der RDP-Client den Windows-Anmeldebildschirm und dann den Windows-Desktop an. Wenn Sie stattdessen eine Fehlermeldung erhalten, finden Sie weitere Informationen unter the section called “Der Remotedesktopdienst kann keine Verbindung zu dem Remotecomputer herstellen”. Wenn Sie mit der RDP-Verbindung fertig sind, können Sie den RDP-Client schließen.

Benutzerkonten konfigurieren

Nachdem Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance über RDP hergestellt haben, empfehlen wir, die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Ändern Sie das Standard-Passwort für den Administrator. Sie können das Passwort ändern, während Sie in der Instance angemeldet sind, genau wie bei jedem Computer, auf dem Windows-Server ausgeführt wird.
- Erstellen Sie einen anderen Benutzer mit Administratorrechten für die Instance. Dies dient als Sicherheitsmaßnahme, falls Sie das Administratorpasswort vergessen haben oder ein Problem mit dem Administratorkonto besteht. Der neue Benutzer muss über die Berechtigung zum Zugriff auf die Instance aus der Ferne verfügen. Öffnen Sie Systemeigenschaften durch einen Rechtsklick auf das Symbol Dieser Computer auf dem Windows-Desktop oder wählen Sie im Explorer Eigenschaften. Wählen Sie Remoteeinstellungen und danach Benutzer auswählen, um den Benutzer der Gruppe Remotedesktopbenutzer hinzuzufügen.



Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von Fleet Manager

Sie können Fleet Manager, eine Funktion von AWS Systems Manager, verwenden, um mithilfe des Remote Desktop Protocol (RDP) eine Verbindung zu Windows-Instanzen herzustellen und bis zu vier Windows-Instanzen auf derselben Seite in der AWS Management Console anzuzeigen. Sie können

direkt von der Instance-Seite in der EC2 Amazon-Konsole aus eine Verbindung zur ersten Instance im Fleet Manager Remote Desktop herstellen. Weitere Informationen zu Fleet Manager finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Herstellen einer Connect zu einer verwalteten Instanz mithilfe von Remote Desktop.

Sie müssen eingehenden RDP-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse nicht ausdrücklich zulassen, wenn Sie Fleet Manager für die Verbindung verwenden. Fleet Manager erledigt das für Sie.

Voraussetzungen

Bevor Sie versuchen, eine Verbindung mit einer Instance mithilfe von Flotten-Manager herzustellen, müssen Sie Ihre Umgebung einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Umgebung einrichten im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

So stellen Sie mithilfe von Flotten-Manager eine Verbindung zu einer Windows-Instance her

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
4. Wählen Sie auf der Registerkarte RDP-Client für Verbindungstyp die Option Mit Flotten-Manager verbinden aus.
5. Wählen Sie Fleet Manager Remote Destop aus. Daraufhin wird die Seite Fleet Manager Remote Desktop in der AWS Systems Manager -Konsole geöffnet.
6. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und wählen Sie Verbinden aus.
7. Wenn die RDP-Verbindung erfolgreich ist, zeigt Flotten-Manager den Windows-Desktop an. Wenn Sie mit der Sitzung fertig sind, wählen Sie Aktionen, Sitzung beenden.

Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch unter Herstellen einer Verbindung zu einer Windows-Server-verwalteten Instance mithilfe von Remote Desktop.

Dateien mit RDP auf eine Windows-Instance übertragen

Sie können mit Ihrer Windows-Instance so wie mit jedem anderen Windows-Server arbeiten. Sie können beispielsweise zwischen einer Windows-Instance und Ihrem lokalen Computer Dateien übertragen, indem Sie das Datenaustausch-Feature der Microsoft Remote Desktop Connection (RDP)-Software verwenden. Sie können auf lokale Dateien auf Festplattenlaufwerken, DVD-Laufwerken, tragbaren Medienlaufwerken und zugeordneten Netzlaufwerken zugreifen.

Um von Ihren Windows-Instances aus auf Ihre lokalen Dateien zugreifen zu können, müssen Sie das Feature zur lokalen Dateifreigabe aktivieren, indem Sie das Laufwerk der Remotesitzung Ihrem lokalen Laufwerk zuordnen. Die Schritte unterscheiden sich geringfügig, je nachdem, ob Ihr lokales Computerbetriebssystem Windows oder macOS X ist.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für eine Verbindung mit RDP finden Sie unter Voraussetzungen.

Windows

Laufwerk der Remotesitzung dem lokalen Laufwerk auf Ihrem lokalen Windows-Computer zuordnen

1. Öffnen Sie den Remote Desktop Connection-Client.
2. Wählen Sie Show Options aus.
3. Fügen Sie den Instance-Host-Namen dem Feld Computer und den Benutzernamen dem Feld Benutzername hinzu, wie nachfolgend gezeigt:

   a. Wählen Sie unter Verbindungseinstellungen die Option Öffnen... , und navigieren Sie zu der RDP-Shortcut-Datei, die Sie von der EC2 Amazon-Konsole heruntergeladen haben. Die Datei enthält den öffentlichen IPv4 DNS-Hostnamen, der die Instance identifiziert, und den Administrator-Benutzernamen.

   b. Wählen Sie die Datei und dann Open (Öffnen) aus. Die Felder Computer und User name (Benutzername) werden mit den Werten aus der RDP-Verknüpfungsdatei gefüllt.

   c. Wählen Sie Save (Speichern) aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Local Resources (Lokale Ressourcen).
5. Wählen Sie unter Local devices and resources (Lokale Geräte und Ressourcen) die Option More... (Mehr...) aus.



6. Öffnen Sie Drives (Laufwerke) und wählen Sie das lokale Laufwerk aus, das Sie der Windows-Instance zuordnen möchten.
7. Klicken Sie auf OK.



8. Wählen Sie Connect (Verbinden) aus, um eine Verbindung mit der Windows-Instance herzustellen.

macOS X

Laufwerk der Remotesitzung dem lokalen Verzeichnis auf Ihrem lokalen macOS X-Computer zuordnen

1. Öffnen Sie den Remote Desktop Connection-Client.
2. Navigieren Sie zu der RDP-Datei, die Sie von der EC2 Amazon-Konsole heruntergeladen haben (als Sie sich zum ersten Mal mit der Instance verbunden haben), und ziehen Sie sie auf den Remote Desktop Connection-Client.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die RDP-Datei und wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Ordner und dann das Kontrollkästchen Ordner umleiten aus.



5. Wählen Sie das +-Symbol unten links aus, navigieren Sie zu dem Ordner, den Sie zuordnen möchten, und wählen Sie Open (Öffnen) aus. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Ordner, der zugeordnet werden soll.
6. Wählen Sie Save (Speichern) aus.
7. Wählen Sie Connect (Verbinden) aus, um eine Verbindung mit der Windows-Instance herzustellen. Sie werden zur Passworteingabe aufgefordert.
8. Erweitern Sie auf der Instance im Datei-Explorer Dieser PC und navigieren Sie zu dem freigegebenen Ordner, über den Sie auf Ihre lokalen Dateien zugreifen können. Im folgenden Screenshot wurde der Ordner Desktop auf dem lokalen Computer dem Laufwerk der Remotesitzung auf der Instance zugeordnet.



Weitere Informationen dazu, wie Sie lokale Geräte für eine Remotesitzung auf einem Mac-Computer verfügbar machen, finden Sie unter Erste Schritte mit dem macOS-Client.

Stellen Sie mithilfe von Session Manager eine Connect zu Ihrer EC2 Amazon-Instance her

Session Manager ist eine vollständig verwaltete AWS Systems Manager Funktion zur Verwaltung Ihrer EC2 Amazon-Instances über eine interaktive, browserbasierte Shell mit einem Klick oder über die. AWS CLI Sie können Session Manager verwenden, um eine Sitzung mit einer Instance in Ihrem Konto zu starten. Nachdem die Sitzung gestartet wurde, können Sie interaktive Befehle auf der Instance wie bei jedem anderen Verbindungstyp ausführen. Weitere Informationen zum Session Manager finden Sie unter AWS Systems Manager Session Manager im AWS Systems Manager - Benutzerhandbuch.

Voraussetzungen

Bevor Sie versuchen, eine Verbindung mit einer Instance mithilfe des Session Managers herzustellen, müssen Sie die erforderlichen Einrichtungsschritte abschließen. Beispielsweise muss die Instance von SSM verwaltet werden und ihr muss eine IAM-Rolle mit der

SSMManagedInstanceCoreAmazon-Richtlinie zugewiesen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Session Manager.

So stellen Sie mithilfe des Session Managers auf der EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu einer EC2 Amazon-Instance her

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und Connect (Verbinden) aus.
4. Wählen Sie für Verbindungsmethode Session Manager.
5. Wählen Sie Verbinden, um die Sitzung zu starten.



Fehlerbehebung

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, eine oder mehrere Systems Manager Manager-Aktionen (`ssm:command-name`) durchzuführen, müssen Sie Ihre Richtlinien aktualisieren, damit Sie Sitzungen von der EC2 Amazon-Konsole aus starten können. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie unter Quick-Start Standard-IAM-Richtlinien für Session Manager im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Stellen Sie mithilfe von Instance Connect eine Verbindung zu Ihrer EC2 Linux-Instance Connect

Amazon EC2 Instance Connect bietet eine sichere Möglichkeit, über Secure Shell (SSH) eine Verbindung zu Ihren Linux-Instances herzustellen. Mit EC2 Instance Connect verwenden Sie AWS

Identity and Access Management (IAM) -Richtlinien und -Prinzipale, um den SSH-Zugriff auf Ihre Instances zu kontrollieren, sodass Sie SSH-Schlüssel nicht mehr teilen und verwalten müssen. Alle Verbindungsanfragen, die EC2 Instance Connect verwenden, werden protokolliert, AWS CloudTrail sodass Sie Verbindungsanfragen überprüfen können.

Sie können EC2 Instance Connect verwenden, um über die EC2 Amazon-Konsole oder den SSH-Client Ihrer Wahl eine Verbindung zu Ihren Instances herzustellen.

Wenn Sie über Instance Connect eine Verbindung zu einer EC2 Instance Connect, überträgt die EC2 Instance Connect-API einen öffentlichen SSH-Schlüssel an die Instance-Metadaten, wo er 60 Sekunden lang verbleibt. Eine an Ihren Benutzer angefügte IAM-Richtlinie autorisiert Ihren Benutzer, den öffentlichen Schlüssel an die Instance-Metadaten zu übertragen. Der SSH-Daemon verwendet `AuthorizedKeysCommand` und`AuthorizedKeysCommandUser`, die bei der Installation von EC2 Instance Connect konfiguriert werden, um den öffentlichen Schlüssel aus den Instanzmetadaten für die Authentifizierung zu suchen, und verbindet Sie mit der Instance.

> **Tip**
>
> EC2 Instance Connect ist eine der Optionen, um eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance herzustellen. Weitere Optionen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH. Um eine Verbindung mit einer Windows-Instance herzustellen, lesen Sie Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.

Preisgestaltung

EC2 Instance Connect ist ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Verfügbarkeit in Regionen

EC2 Instance Connect ist in allen AWS-Regionen Ländern außer im asiatisch-pazifischen Raum (Taipeh) verfügbar. Es wird in Local Zones nicht unterstützt.

Inhalt

- Tutorial: Vervollständigen Sie die Konfiguration, die für die Verbindung mit Ihrer Instance mithilfe von EC2 Instance Connect erforderlich ist
- Voraussetzungen für EC2 Instance Connect
- Erteilen Sie IAM-Berechtigungen für EC2 Instance Connect

- EC2 Installiere Instance Connect auf deinen EC2 Instances
- Stellen Sie mithilfe von Instance Connect eine Verbindung zu einer EC2 Linux-Instance Connect
- EC2 Instance Connect deinstallieren

Einen Blogbeitrag, in dem erläutert wird, wie Sie die Sicherheit Ihrer Bastion-Hosts mithilfe von EC2 Instance Connect verbessern können, finden Sie unter Sichern Ihrer Bastion-Hosts mit Amazon EC2 Instance Connect.

Tutorial: Vervollständigen Sie die Konfiguration, die für die Verbindung mit Ihrer Instance mithilfe von EC2 Instance Connect erforderlich ist

Um über EC2 Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, müssen Sie zunächst die erforderliche Konfiguration abschließen, damit Sie erfolgreich eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können. Der Zweck dieses Tutorials besteht darin, Sie durch die Aufgaben zum Abschließen der erforderlichen Konfiguration zu führen.

Tutorial-Übersicht

In diesem Tutorial erledigen Sie die vier folgenden Aufgaben:

- Aufgabe 1: Gewähren Sie die für die Verwendung von EC2 Instance Connect erforderlichen Berechtigungen

  Zunächst erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, welche die IAM-Berechtigungen enthält, mit denen Sie einen öffentlichen Schlüssel für die Instance-Metadaten bereitstellen können. Hängen Sie diese Richtlinie an Ihre IAM-Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) an, sodass Ihre IAM-Identität diese Berechtigungen erhält.
- Aufgabe 2: Zulassen von eingehendem Traffic vom EC2 Instance Connect-Dienst zu Ihrer Instance

  Anschließend erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe, die den Datenverkehr vom EC2 Instance Connect-Dienst zu Ihrer Instance zulässt. Dies ist erforderlich, wenn Sie EC2 Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen.
- Aufgabe 3: Ihre Instance starten

  Anschließend starten Sie eine EC2 Instance mit einem AMI, auf dem EC2 Instance Connect vorinstalliert ist, und fügen die Sicherheitsgruppe hinzu, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
- Aufgabe 4: Verbindung mit Ihrer Instance herstellen

Schließlich verwenden Sie EC2 Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. Wenn Sie eine Verbindung herstellen können, können Sie sicher sein, dass die erforderliche Konfiguration, die Sie in den Aufgaben 1, 2 und 3 abgeschlossen haben, erfolgreich war.

Aufgabe 1: Gewähren Sie die für die Verwendung von EC2 Instance Connect erforderlichen Berechtigungen

Wenn Sie über Instance Connect eine Verbindung zu einer EC2 Instance Connect, überträgt die EC2 Instance Connect-API einen öffentlichen SSH-Schlüssel an die Instance-Metadaten, wo er 60 Sekunden lang verbleibt. Sie benötigen eine IAM-Richtlinie, die an Ihre IAM-Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) angefügt ist, damit Sie die erforderliche Berechtigung haben, den öffentlichen Schlüssel an die Instance-Metadaten zu übertragen.

Aufgabenziel

Sie werden dann die IAM-Richtlinie erstellen, die die Berechtigung gewähren, den öffentlichen Schlüssel an die Instance zu übertragen. Die spezifische Aktion, die zugelassen werden soll, ist `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey`. Sie müssen die `ec2:DescribeInstances` Aktion auch zulassen, damit Sie Ihre Instance in der EC2 Amazon-Konsole anzeigen und auswählen können.

Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, verknüpfen Sie sie mit Ihrer IAM-Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle), damit Ihre IAM-Identität die Berechtigungen erhält.

Sie werden eine Richtlinie erstellen, die wie folgt konfiguriert ist:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeInstances",
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

> **Important**
>
> Die in diesem Tutorial erstellte IAM-Richtlinie ist sehr freizügig. Sie ermöglicht es Ihnen, mit einem beliebigen AMI-Benutzernamen eine Verbindung zu jeder Instance herzustellen. Wir verwenden diese sehr freizügige Richtlinie, um das Tutorial einfach zu halten und uns auf die spezifischen Konfigurationen zu konzentrieren, die in diesem Tutorial vermittelt werden. In einer Produktionsumgebung empfehlen wir jedoch, dass Ihre IAM-Richtlinie so konfiguriert wird, dass sie geringste Berechtigungen bereitstellt. Beispiele für IAM-Richtlinien finden Sie unter Erteilen Sie IAM-Berechtigungen für EC2 Instance Connect.

Um eine IAM-Richtlinie zu erstellen und anzuhängen, die es Ihnen ermöglicht, EC2 Instance Connect zu verwenden, um eine Verbindung zu Ihren Instances herzustellen

1. Zuerst erstellen Sie die IAM-Richtlinie
   a. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
   c. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
   d. Führen Sie auf der Seite Berechtigungen festlegen Folgendes aus:
      i. Wählen Sie für Service EC2 Instance Connect aus.
      ii. Beginnen Sie unter Zulässige Aktionen im Suchfeld mit der Eingabe, **`send`** um die entsprechenden Aktionen anzuzeigen, und wählen Sie dann SSHPublicSchlüssel senden aus.
      iii. Wählen Sie unter Ressourcen die Option Alle aus. Für eine Produktionsumgebung empfehlen wir, die Instance anhand ihres ARN anzugeben, aber für dieses Tutorial lassen Sie alle Instances zu.
      iv. Wählen Sie Add more permissions aus.
      v. Wählen Sie unter Service die Option EC2aus.
      vi. Beginnen Sie unter Zulässige Aktionen im Suchfeld mit der Eingabe**`describein`**, um die entsprechenden Aktionen anzuzeigen, und wählen Sie dann aus DescribeInstances.
      vii. Wählen Sie Weiter aus.
   e. Gehen Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen wie folgt vor:

i. Geben Sie unter Policy Name (Richtlinienname) einen Namen für diese Richtlinie ein.

ii. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

2. Fügen Sie dann die Richtlinie Ihrer Identität an

a. Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole die Option Policies.

b. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien die Optionsschaltfläche neben dem Namen der anzufügenden Richtlinie aus. Sie können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

c. Wählen Sie Actions (Aktionen) und Attach (Anfügen).

d. Aktivieren Sie unter IAM-Entitäten das Kontrollkästchen neben Ihrer Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle). Sie können über das Suchfeld die Liste der Entitäten filtern.

e. Wählen Sie Richtlinie anfügen aus.

Animation anzeigen: Erstellen einer IAM-Richtlinie



Animation anzeigen: Anhängen einer IAM-Richtlinie



Aufgabe 2: Zulassen von eingehendem Traffic vom EC2 Instance Connect-Dienst zu Ihrer Instance

Wenn Sie EC2 Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole verwenden, um eine Connect zu einer Instance herzustellen, ist der Datenverkehr, der die Instance erreichen darf, Datenverkehr vom EC2 Instance Connect-Service. Dies unterscheidet sich von der Verbindung von Ihrem lokalen Computer zu einer Instance. In diesem Fall müssen Sie den Datenverkehr von Ihrem lokalen Computer zu Ihrer Instance zulassen. Um Datenverkehr vom EC2 Instance Connect-Dienst zuzulassen, müssen Sie eine Sicherheitsgruppe erstellen, die eingehenden SSH-Verkehr aus dem IP-Adressbereich für den EC2 Instance Connect-Dienst zulässt.

AWS verwendet Präfixlisten zur Verwaltung von IP-Adressbereichen. Die Namen der EC2 Instance Connect-Präfixlisten lauten wie folgt und *`region`* werden durch den Regionalcode ersetzt:

- IPv4 Name der Präfixliste: `com.amazonaws.`*`region`*`.ec2-instance-connect`
- IPv6 Name der Präfixliste: `com.amazonaws.`*`region`*`.ipv6.ec2-instance-connect`

Aufgabenziel

Sie erstellen eine Sicherheitsgruppe, die eingehenden SSH-Verkehr auf Port 22 aus der IPv4 Präfixliste in der Region zulässt, in der sich Ihre Instance befindet.

Um eine Sicherheitsgruppe zu erstellen, die eingehenden Datenverkehr vom EC2 Instance Connect-Dienst zu Ihrer Instance zulässt

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Sicherheitsgruppen aus.
3. Wählen Sie Create security group (Sicherheitsgruppe erstellen) aus.
4. Gehen Sie unter Basic details (Grundlegende Angaben) wie folgt vor:
   a. Geben Sie für Sicherheitsgruppenname einen Namen für Ihre Sicherheitsgruppe ein.
   b. Geben Sie in das Feld Beschreibung eine sinnvolle Beschreibung für Ihre Sicherheitsgruppe ein.
5. Führen Sie unter Regeln für eingehenden Datenverkehr die folgenden Schritte aus:
   a. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.
   b. Wählen Sie unter Typ die Option SSH aus.
   c. Belassen Sie für Quelle die Option Benutzerdefiniert.
   d. Wählen Sie im Feld neben Quelle die Präfixliste für EC2 Instance Connect aus.

      Wenn sich Ihre Instance beispielsweise in der Region USA Ost (Nord-Virginia) (`us-east-1`) befindet und Ihre Benutzer eine Verbindung zu ihrer öffentlichen IPv4 Adresse herstellen, wählen Sie die folgende Präfixliste aus: com.amazonaws.us-east-1.ec2-instance-connect
6. Wählen Sie Sicherheitsgruppe erstellen aus.

Animation anzeigen: Erstellen der Sicherheitsgruppe



Aufgabe 3: Ihre Instance starten

Beim Starten einer Instance müssen Sie ein AMI angeben, das die zum Starten der Instance erforderlichen Informationen enthält. Sie können wählen, ob Sie eine Instance mit oder ohne vorinstalliertes EC2 Instance Connect starten möchten. In dieser Aufgabe geben wir ein AMI an, das mit EC2 Instance Connect vorinstalliert ist.

Wenn Sie Ihre Instance ohne vorinstallierte EC2 Instance Connect starten und EC2 Instance Connect verwenden möchten, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, müssen Sie zusätzliche Konfigurationsschritte durchführen. Diese Schritte werden in dieser Anleitung allerdings nicht behandelt.

Aufgabenziel

Sie starten eine Instance mit dem Amazon Linux 2023 AMI, auf dem EC2 Instance Connect vorinstalliert ist. Sie geben auch die Sicherheitsgruppe an, die Sie zuvor erstellt haben, sodass Sie EC2 Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole verwenden können, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. Da Sie EC2 Instance Connect verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, wodurch ein öffentlicher Schlüssel auf die Metadaten Ihrer Instance übertragen wird, müssen Sie beim Starten Ihrer Instance keinen SSH-Schlüssel angeben.

Um eine Instance zu starten, die EC2 Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole für die Verbindung verwenden kann

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. In der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm wird die aktuelle AWS Region angezeigt (z. B. Irland). Wählen Sie eine Region aus, in der die Instance gestartet werden soll. Diese Auswahl ist wichtig, da Sie eine Sicherheitsgruppe erstellt haben, die Traffic für eine bestimmte Region zulässt. Sie müssen also dieselbe Region auswählen, in der Ihre Instance gestartet werden soll.
3. Wählen Sie im Dashboard der EC2 Amazon-Konsole die Option Launch instance aus.
4. (Optional) Geben Sie unter Name und Tags für Name einen beschreibenden Namen für Ihre Instance ein.
5. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) die Option Schnellstart aus. Amazon Linux ist standardmäßig ausgewählt. Unter Amazon Machine Image (AMI) ist standardmässig Amazon-Linux-2023-AMI ausgewählt. Behalten Sie die Standardauswahl für diese Aufgabe bei.
6. Wählen Sie unter Instance-Typ einen Instance-Typ aus oder behalten Sie die Standardeinstellung bei oder wählen Sie einen anderen Instance-Typ aus.
7. Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Anmeldung) für Name des Schlüsselpaars die Option Ohne Schlüsselpaar fortfahren (nicht empfohlen) aus. Wenn Sie EC2 Instance Connect verwenden, um eine Verbindung zu einer EC2 Instance herzustellen, überträgt Instance Connect ein key pair an die Metadaten der Instanz, und dieses key pair wird für die Verbindung verwendet.
8. Führen Sie unter Network settings (Netzwerkeinstellungen) die folgenden Schritte aus:

   a. Lassen Sie für Öffentliche IP-Adresse automatisch zuweisen die Option Aktivieren ausgewählt.

   > **Note**
   >
   > Um EC2 Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole zu verwenden, um eine Verbindung zu einer Instance herzustellen, muss die Instance eine öffentliche IPv4 oder öffentliche IPv6 Adresse haben.

   b. Für Firewall (Sicherheitsgruppen) wählen Sie Eine vorhandene Sicherheitsgruppe auswählen aus.

   c. Wählen Sie unter Allgemeine Sicherheitsgruppen die Sicherheitsgruppe aus, die Sie zuvor erstellt haben.

9. Wählen Sie in der Übersicht Launch instance (Instance starten) aus.

Animation anzeigen: Starten Ihrer Instance



Aufgabe 4: Verbindung mit Ihrer Instance herstellen

Wenn Sie über Instance Connect eine Verbindung zu einer EC2 Instance Connect, überträgt die EC2 Instance Connect-API einen öffentlichen SSH-Schlüssel an die Instance-Metadaten, wo er 60 Sekunden lang verbleibt. Der SSH-Daemon verwendet `AuthorizedKeysCommand` und `AuthorizedKeysCommandUser`, um zur Authentifizierung den öffentlichen Schlüssel in der Instance-Metadaten zu suchen, und verbindet Sie mit der Instance.

Aufgabenziel

In dieser Aufgabe stellen Sie mithilfe von Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu Ihrer EC2 Instance her. Wenn Sie die erforderlichen Aufgaben 1, 2 und 3 abgeschlossen haben, sollte die Verbindung erfolgreich sein.

Schritte zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit Ihrer Instance zu verbinden. Eine Animation dieser Schritte finden Sie unter Animation anzeigen: Verbinden zu Ihrer Instance.

So verbinden Sie eine Instance mithilfe von EC2 Instance Connect in der EC2 Amazon-Konsole

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. In der Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm wird die aktuelle AWS Region angezeigt (z. B. Irland). Wählen Sie die Region, in der sich Ihre Instance befindet.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
4. Wählen Sie Ihre Instance aus und anschließend Connect.
5. Wählen Sie den Tab EC2 Instance Connect.
6. Wählen Sie Connect using a Public IP.
7. Wählen Sie Connect aus.

   Ein neues Terminal-Fenster wird geöffnet, und Sie sind mit Ihrer Instance verbunden.

Animation anzeigen: Verbinden zu Ihrer Instance



Voraussetzungen für EC2 Instance Connect

Im Folgenden sind die Voraussetzungen für die Installation und Verwendung von EC2 Instance Connect aufgeführt:

- Installieren Sie EC2 Instance Connect
- Lokale Netzwerkkonnektivität sicherstellen
- Eingehenden SSH-Verkehr zulassen
- Erteilen Sie Berechtigungen
- Einen SSH-Client auf Ihrem lokalen Computer installieren
- Erfüllung der Anforderungen für den Benutzernamen

Installieren Sie EC2 Instance Connect

Um EC2 Instance Connect für die Verbindung mit einer Instance zu verwenden, muss auf der Instance EC2 Instance Connect installiert sein. Sie können die Instance entweder mit einem AMI starten, das mit EC2 Instance Connect vorinstalliert ist, oder Sie können EC2 Instance Connect auf Instances installieren, die mit Support AMIs gestartet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Installiere Instance Connect auf deinen EC2 Instances.

Lokale Netzwerkkonnektivität sicherstellen

Instances können so konfiguriert werden, dass Benutzer über das Internet oder über die private IP-Adresse der Instance eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können. Je nachdem, wie Ihre Benutzer mithilfe von Instance Connect eine Verbindung zu Ihrer EC2 Instance herstellen, müssen Sie den folgenden Netzwerkzugriff konfigurieren:

- Wenn Ihre Benutzer über das Internet eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen, muss Ihre Instance eine öffentliche IPv4 oder öffentliche IPv6 Adresse haben und sich in einem öffentlichen Subnetz mit einer Route zum Internet befinden. Wenn Sie Ihr öffentliches Standardsubnetz nicht geändert haben, enthält es IPv4 nur eine Route zum Internet für und nicht für. IPv6 Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren des VPC-Internetzugangs über Internet-Gateways im Benutzerhandbuch für Amazon-VPC.
- Wenn Ihre Benutzer über die private IPv4 Adresse der Instance eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen, müssen Sie eine private Netzwerkkonnektivität zu Ihrer VPC einrichten, z. B. mithilfe von AWS Direct Connect AWS Site-to-Site VPN, oder VPC-Peering, damit Ihre Benutzer die private IP-Adresse der Instance erreichen können.

Wenn Ihre Instance keine öffentliche IPv4 oder öffentliche IPv6 Adresse hat und Sie es vorziehen, den Netzwerkzugriff nicht wie oben beschrieben zu konfigurieren, können Sie EC2 Instance Connect Endpoint als Alternative zu EC2 Instance Connect in Betracht ziehen. Mit EC2 Instance Connect

Endpoint können Sie über SSH oder RDP eine Verbindung zu einer Instance herstellen, auch wenn die Instance keine öffentliche IPv4 oder öffentliche IPv6 Adresse hat. Weitere Informationen finden Sie unter Stellen Sie über die EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance her.

Eingehenden SSH-Verkehr zulassen

Wenn Sie die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um eine Verbindung zu einer Instance herzustellen

Wenn Benutzer über die EC2 Amazon-Konsole eine Connect zu einer Instance herstellen, ist der Datenverkehr, der die Instance erreichen darf, Datenverkehr vom EC2 Instance Connect-Service. Der Service wird anhand bestimmter IP-Adressbereiche identifiziert, die über Präfixlisten AWS verwaltet werden. Sie müssen eine Sicherheitsgruppe erstellen, die eingehenden SSH-Verkehr vom EC2 Instance Connect-Dienst zulässt. Um dies zu konfigurieren, wählen Sie für die eingehende Regel im Feld neben Quelle die EC2 Instance Connect-Präfixliste aus.

AWS bietet unterschiedliche verwaltete Präfixlisten IPv4 und IPv6 Adressen für jede Region. Die Namen der EC2 Instance Connect-Präfixlisten lauten wie folgt und *`region`* werden durch den Regionalcode ersetzt:

- IPv4 Name der Präfixliste: `com.amazonaws.`*`region`*`.ec2-instance-connect`
- IPv6 Name der Präfixliste: `com.amazonaws.`*`region`*`.ipv6.ec2-instance-connect`

Anweisungen für das Erstellen einer Sicherheitsgruppe finden Sie unter Aufgabe 2: Zulassen von eingehendem Traffic vom EC2 Instance Connect-Dienst zu Ihrer Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Verfügbare AWS verwaltete Präfixlisten im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie über die CLI oder SSH Verbindungen mit einer Instance herstellen

Stellen Sie sicher, dass die Ihrer Instance zugeordnete Sicherheitsgruppe eingehenden SSH-Verkehr auf Port 22 von Ihrer IP-Adresse oder Ihres Netzwerks aus zulässt. Die standardmäßige Sicherheitsgruppe für die VPC lässt keinen eingehenden SSH-Datenverkehr zu. Die über den Launch Instance Wizard erstellte Sicherheitsgruppe lässt eingehenden SSH-Datenverkehr standardmäßig zu. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus.

Erteilen Sie Berechtigungen

Sie müssen jedem IAM-Benutzer, der EC2 Instance Connect verwendet, um eine Verbindung zu einer Instance herzustellen, die erforderlichen Berechtigungen gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie IAM-Berechtigungen für EC2 Instance Connect.

Einen SSH-Client auf Ihrem lokalen Computer installieren

Wenn Ihre Benutzer eine Verbindung über SSH herstellen, müssen sie sicherstellen, dass ihr lokaler Computer über einen SSH-Client verfügt.

Auf Ihrem lokalen Computer ist höchstwahrscheinlich standardmäßig ein SSH-Client installiert. Sie können nach einem SSH-Client suchen, indem Sie in der Befehlszeile ssh eingeben. Wenn ihr lokaler Computer den Befehl nicht erkennt, können sie einen SSH-Client installieren. Weitere Informationen zum Installieren eines SSH-Client unter Linux oder macOS X finden Sie unter http://www.openssh.com. Weitere Informationen zur Installation eines SSH-Clients unter Windows 10 finden Sie unter OpenSSH unter Windows.

Es ist nicht erforderlich, einen SSH-Client auf einem lokalen Computer zu installieren, wenn Ihre Benutzer nur die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um eine Verbindung zu einer Instance herzustellen.

Erfüllung der Anforderungen für den Benutzernamen

Wenn Sie EC2 Instance Connect verwenden, um eine Verbindung zu einer Instance herzustellen, muss der Benutzername die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Erstes Zeichen: Muss ein Buchstabe (`A-Z`, `a-z`), eine Ziffer (`0-9`) oder ein Unterstrich (`_`) sein
- Nachfolgende Zeichen: Dabei kann es sich um Buchstaben (`A-Z`, `a-z`), Ziffern (`0-9`) oder die folgenden Zeichen handeln: `@ . _ -`
- Mindestlänge: 1 Zeichen.
- Maximale Länge: 31 Zeichen.

Erteilen Sie IAM-Berechtigungen für EC2 Instance Connect

Um mithilfe von Instance Connect eine Verbindung zu einer EC2 Instance herzustellen, müssen Sie eine IAM-Richtlinie erstellen, die Ihren Benutzern Berechtigungen für die folgenden Aktionen und Bedingungen gewährt:

- `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey`-Aktion – Erteilt einem -Benutzer die Berechtigung, den öffentlichen Schlüssel per Push zu einer Instance zu übertragen.
- `ec2:osuser`-Bedingung – Gibt den Namen des Betriebssystembenutzers an, der den öffentlichen Schlüssel per Push an die Instance übertragen kann. Verwenden Sie den Standardbenutzernamen

der AMI, den Sie beim Starten der Instance verwendet haben. Der Standardbenutzername für AL2 023 und Amazon Linux 2 ist`ec2-user`, und für Ubuntu ist es`ubuntu`.

- `ec2:DescribeInstances`action — Erforderlich, wenn die EC2 Konsole verwendet wird, da der Wrapper diese Aktion aufruft. Benutzer besitzen möglicherweise bereits die Berechtigung zum Aufruf dieser Aktion in einer anderen Richtlinie.
- `ec2:DescribeVpcs`Aktion — Erforderlich, wenn eine Verbindung zu einer IPv6 Adresse hergestellt wird.

Erwägen Sie, den Zugriff auf bestimmte EC2 Instanzen einzuschränken. Andernfalls können alle IAM-Prinzipale mit der Berechtigung für die `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey` Aktion eine Verbindung zu allen Instanzen herstellen. EC2 Sie können den Zugriff einschränken, indem Sie eine Ressource angeben ARNs oder Ressourcen-Tags als Bedingungsschlüssel verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2 Instance Connect.

Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von IAM-Richtlinien finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Erlauben Sie Benutzern die Verbindung zu bestimmten Instances

Die folgende IAM-Richtlinie gewährt die Erlaubnis, eine Verbindung zu bestimmten Instances herzustellen, die anhand ihrer Ressource ARNs identifiziert werden.

In der folgenden Beispiel-IAM-Richtlinie werden die folgenden Aktionen und Bedingungen angegeben:

- Die `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey` Aktion gewährt Benutzern die Erlaubnis, eine Verbindung zu zwei Instances herzustellen, die von der Ressource ARNs angegeben werden. Um Benutzern die Berechtigung zu erteilen, eine Verbindung zu allen EC2 Instanzen herzustellen, ersetzen Sie die Ressource ARNs durch den `*` Platzhalter.
- Die `ec2:osuser` Bedingung gewährt nur dann die Erlaubnis, eine Verbindung zu den Instanzen herzustellen, wenn die *`ami-username`* beim Herstellen der Verbindung angegeben wurde.
- Die Aktion `ec2:DescribeInstances` wird angegeben, um Benutzern, die sich über die Konsole mit Ihren Instances verbinden wollen, eine Berechtigung zu erteilen. Sie können `ec2:DescribeInstances` auslassen, wenn Ihre Benutzer ausschließlich einen SSH-Client zum Herstellen von Verbindungen mit Ihren Instances verwenden. Beachten Sie, dass

die `ec2:Describe*`-API-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen. Aus diesem Grund ist in der obigen Anweisung der *-Platzhalter im `Resource`-Element erforderlich.

- Die `ec2:DescribeVpcs` Aktion ist so spezifiziert, dass Benutzern, die die Konsole verwenden, um über eine IPv6 Adresse eine Verbindung zu Ihren Instances herzustellen, die Erlaubnis erteilt wird. Wenn Ihre Benutzer nur eine öffentliche IPv4 Adresse verwenden, können Sie sie weglassen`ec2:DescribeVpcs`. Beachten Sie, dass die `ec2:Describe*`-API-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen. Aus diesem Grund ist in der obigen Anweisung der *-Platzhalter im `Resource`-Element erforderlich.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-1234567890abcdef0",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-0598c7d356eba48d7"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:osuser": "ami-username"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Erlauben Sie Benutzern die Verbindung zu Instances mit bestimmten Tags

Die attributebasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen auf der Grundlage von Tags definiert werden, die Benutzern und Ressourcen zugewiesen werden können. AWS Sie können Ressourcen-Tags verwenden, um den Zugriff auf eine Instance zu

steuern. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre AWS Ressourcen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf AWS Ressourcen im IAM-Benutzerhandbuch.

In der folgenden Beispiel-IAM-Richtlinie gewährt die `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey`-Aktion Benutzern die Berechtigung, eine Verbindung zu einer beliebigen Instance herzustellen (gekennzeichnet durch den *-Platzhalter im Ressourcen-ARN), sofern die Instance über ein Ressourcen-Tag mit key=`tag-key` und value=`tag-value` verfügt.

Die Aktion `ec2:DescribeInstances` wird angegeben, um Benutzern, die sich über die Konsole mit Ihren Instances verbinden wollen, eine Berechtigung zu erteilen. Sie können `ec2:DescribeInstances` auslassen, wenn Ihre Benutzer ausschließlich einen SSH-Client zum Herstellen von Verbindungen mit Ihren Instances verwenden. Beachten Sie, dass die `ec2:Describe*`-API-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen. Aus diesem Grund ist in der obigen Anweisung der *-Platzhalter im `Resource`-Element erforderlich.

Die `ec2:DescribeVpcs` Aktion ist so spezifiziert, dass Benutzern, die die Konsole verwenden, die Erlaubnis erteilt wird, über eine IPv6 Adresse eine Verbindung zu Ihren Instances herzustellen. Wenn Ihre Benutzer nur eine öffentliche IPv4 Adresse verwenden, können Sie sie weglassen`ec2:DescribeVpcs`. Beachten Sie, dass die `ec2:Describe*`-API-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen. Aus diesem Grund ist in der obigen Anweisung der *-Platzhalter im `Resource`-Element erforderlich.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/tag-key": "tag-value"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

EC2 Installiere Instance Connect auf deinen EC2 Instances

Um mithilfe von Instance Connect eine Verbindung zu einer EC2 Linux-Instance herzustellen, muss Instance Connect auf der EC2 Instance installiert sein. Durch die Installation von EC2 Instance Connect wird der SSH-Daemon auf der Instanz konfiguriert.

Weitere Informationen zum EC2 Instance Connect-Paket finden Sie unter aws/aws-ec2 - auf der Website. instance-connect-config GitHub

> **Note**
>
> Wenn Sie die `AuthorizedKeysCommandUser` Einstellungen `AuthorizedKeysCommand` und für die SSH-Authentifizierung konfiguriert haben, werden sie bei der EC2 Instance Connect-Installation nicht aktualisiert. Daher können Sie EC2 Instance Connect nicht verwenden.

Voraussetzungen für die Installation

Stellen Sie vor der Installation von EC2 Instance Connect sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

- Stellen Sie sicher, dass die Instance eine der folgenden Optionen verwendet:
  - Amazon Linux 2 vor Version 2.0.20190618
  - AL2023 minimales AMI oder Amazon ECS-optimiertes AMI
  - CentOS Stream 8 und 9
  - macOS Sonoma vor 14.2.1, Ventura vor 13.6.3 und Monterey vor 12.7.2
  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 und 9
  - Ubuntu 16.04 und 18.04

> **Tip**
>
> Wenn Sie Ihre Instance mit einer neueren Version von Amazon Linux, macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey oder Ubuntu gestartet haben, ist EC2 Instance Connect vorinstalliert, sodass Sie sie nicht selbst installieren müssen.

- Überprüfen Sie die allgemeinen Voraussetzungen für EC2 Instance Connect.

  Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen für EC2 Instance Connect.

- Überprüfen Sie die Voraussetzungen für die Verbindung zu Ihrer Instance mithilfe eines SSH-Clients auf Ihrem lokalen Rechner.

  Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.

- Rufen Sie die ID der Instance ab.

  Sie können die ID Ihrer Instance mithilfe der EC2 Amazon-Konsole abrufen (aus der Spalte Instance-ID). Wenn Sie möchten, können Sie den Befehl describe-instances (AWS CLI) oder Get-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell) verwenden.

EC2 Instance Connect manuell installieren

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihre Instance mit einer der folgenden Methoden gestartet haben AMIs, ist EC2 Instance Connect vorinstalliert und Sie können dieses Verfahren überspringen:
>
> - AL2023 Standard-AMI
> - Amazon Linux 2 2.0.20190618 oder höher
> - macOS Sonoma 14.2.1 oder höher
> - macOS Ventura 13.6.3 oder neuer
> - macOS Monterey 12.7.2 oder höher
> - Ubuntu 20.04 oder höher

Verwenden Sie je nach Betriebssystem Ihrer EC2 Instance eines der folgenden Verfahren zur Installation von Instance Connect.

Amazon Linux 2

Um EC2 Instance Connect auf einer mit Amazon Linux 2 gestarteten Instance zu installieren

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her.

   Ersetzen Sie die Beispielwerte im folgenden Befehl durch Ihre Werte. Nutzen Sie das SSH-Schlüsselpaar, das beim Start Ihrer Instance dieser zugewiesen wurde, und den Standardbenutzernamen des AMI, mit dem Sie Ihre Instance gestartet haben. Bei Amazon Linux 2 ist der Standardbenutzername `ec2-user`.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

   Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client.

2. Installieren Sie das EC2 Instance Connect-Paket auf Ihrer Instance.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-instance-connect
   ```

   Im Ordner `/opt/aws/bin/` sollten drei neue Skripts angezeigt werden:

   ```
   eic_curl_authorized_keys
   eic_parse_authorized_keys
   eic_run_authorized_keys
   ```

3. (Optional) Stellen Sie sicher, dass EC2 Instance Connect erfolgreich auf Ihrer Instance installiert wurde.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo less /etc/ssh/sshd_config
   ```

   EC2 Instance Connect wurde erfolgreich installiert, wenn die `AuthorizedKeysCommandUser` Zeilen `AuthorizedKeysCommand` und die folgenden Werte enthalten:

   ```
   AuthorizedKeysCommand /opt/aws/bin/eic_run_authorized_keys %u %f
   ```

```
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` sorgt dafür, dass das Skript `eic_run_authorized_keys` die Schlüssel aus den Instance-Metadaten liest.
- `AuthorizedKeysCommandUser` legt den Systembenutzer als `ec2-instance-connect` fest.

> **Note**
>
> Wenn Sie `AuthorizedKeysCommand` und zuvor konfiguriert habenAuthorizedKeysCommandUser, ändert die EC2 Instance Connect-Installation die Werte nicht und Sie können EC2 Instance Connect nicht verwenden.

CentOS

Um EC2 Instance Connect auf einer mit CentOS gestarteten Instanz zu installieren

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her.

   Ersetzen Sie die Beispielwerte im folgenden Befehl durch Ihre Werte. Nutzen Sie das SSH-Schlüsselpaar, das beim Start Ihrer Instance dieser zugewiesen wurde, und den Standardbenutzernamen des AMI, mit dem Sie Ihre Instance gestartet haben. Bei CentOS lautet der Standardbenutzername `centos` oder `ec2-user`.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem centos@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

   Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client.

2. Wenn Sie einen HTTP- oder HTTPS-Proxy verwenden, müssen Sie die `http_proxy` oder `https_proxy`-Umgebungsvariablen in der aktuellen Shell-Sitzung einstellen.

   Wenn Sie keinen Proxy verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen.

   - Führen Sie für einen HTTP-Proxy-Server die folgenden Befehle aus:

     ```
     $ export http_proxy=http://hostname:port
     ```

```
$ export https_proxy=http://hostname:port
```

- Führen Sie für einen HTTPS-Proxy-Server die folgenden Befehle aus:

```
$ export http_proxy=https://hostname:port
$ export https_proxy=https://hostname:port
```

3. Installieren Sie das EC2 Instance Connect-Paket auf Ihrer Instance, indem Sie die folgenden Befehle ausführen.

   Die EC2 Instance Connect-Konfigurationsdateien für CentOS werden in einem Red Hat Package Manager (RPM) -Paket mit unterschiedlichen RPM-Paketen für CentOS 8 und CentOS 9 sowie Instance-Typen bereitgestellt, die auf Intel/AMD (x86_64) oder ARM () laufen. AArch64

   Verwenden Sie den Befehlsblock für Ihr Betriebssystem und Ihre CPU-Architektur.

   - CentOS 8

     Intel/AMD (x86_64)

     ```
     [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
     west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-
     connect-2.0.0-3.rhel8.x86_64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
     connect.rpm
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
     west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-connect-
     selinux-2.0.0-3.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
     selinux.rpm
     [ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
     connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
     ```

     ARM () AArch64

     ```
     [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
     west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-
     connect-2.0.0-3.rhel8.aarch64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
     connect.rpm
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
     west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-connect-
     ```

```
selinux-2.0.0-3.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

- CentOS 9

  Intel/AMD (x86_64)

  ```
  [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
  west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-
  connect-2.0.0-3.rhel9.x86_64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
  west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-connect-
  selinux-2.0.0-3.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
  selinux.rpm
  [ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
  ```

  ARM (AArch64)

  ```
  [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
  west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-
  connect-2.0.0-3.rhel9.aarch64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm
  [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
  west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-connect-
  selinux-2.0.0-3.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
  selinux.rpm
  [ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
  connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
  ```

  Sie sollten das folgende neue Skript im Ordner `/opt/aws/bin/` sehen:

  ```
  eic_run_authorized_keys
  ```

4. (Optional) Stellen Sie sicher, dass EC2 Instance Connect erfolgreich auf Ihrer Instance installiert wurde.

- Für CentOS 8:

```
[ec2-user ~]$ sudo less /lib/systemd/system/sshd.service.d/ec2-instance-connect.conf
```

- Für CentOS 9:

```
[ec2-user ~]$ sudo less /etc/ssh/sshd_config.d/60-ec2-instance-connect.conf
```

EC2 Instance Connect wurde erfolgreich installiert, wenn die `AuthorizedKeysCommandUser` Zeilen `AuthorizedKeysCommand` und die folgenden Werte enthalten:

```
AuthorizedKeysCommand /opt/aws/bin/eic_run_authorized_keys %u %f
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` sorgt dafür, dass das Skript `eic_run_authorized_keys` die Schlüssel aus den Instance-Metadaten liest.
- `AuthorizedKeysCommandUser` legt den Systembenutzer als `ec2-instance-connect` fest.

> **Note**
>
> Wenn Sie `AuthorizedKeysCommand` und zuvor konfiguriert habenAuthorizedKeysCommandUser, ändert die EC2 Instance Connect-Installation die Werte nicht und Sie können EC2 Instance Connect nicht verwenden.

macOS

Um EC2 Instance Connect auf einer mit macOS gestarteten Instance zu installieren

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her.

   Ersetzen Sie die Beispielwerte im folgenden Befehl durch Ihre Werte. Nutzen Sie das SSH-Schlüsselpaar, das beim Start Ihrer Instance dieser zugewiesen wurde, und den

Standardbenutzernamen des AMI, mit dem Sie Ihre Instance gestartet haben. Für macOS-Instances lautet der Standardbenutzername `ec2-user`.

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client.

2. Aktualisieren Sie Homebrew mit dem folgenden Befehl. Das Update wird die Software auflisten, die Homebrew kennt. Das EC2 Instance Connect-Paket wird über Homebrew auf macOS-Instanzen bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie das Betriebssystem und die Software auf Amazon EC2 Mac-Instances.

```
[ec2-user ~]$ brew update
```

3. Installieren Sie das EC2 Instance Connect-Paket auf Ihrer Instance. Dadurch wird die Software installiert und sshd für die Verwendung konfiguriert.

```
[ec2-user ~]$ brew install ec2-instance-connect
```

Sie sollten das folgende neue Skript im Ordner `/opt/aws/bin/` sehen:

```
eic_run_authorized_keys
```

4. (Optional) Stellen Sie sicher, dass EC2 Instance Connect erfolgreich auf Ihrer Instance installiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ sudo less /etc/ssh/sshd_config.d/60-ec2-instance-connect.conf
```

EC2 Instance Connect wurde erfolgreich installiert, wenn die `AuthorizedKeysCommandUser` Zeilen `AuthorizedKeysCommand` und die folgenden Werte enthalten:

```
AuthorizedKeysCommand /opt/aws/bin/eic_run_authorized_keys %u %f
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` sorgt dafür, dass das Skript `eic_run_authorized_keys` die Schlüssel aus den Instance-Metadaten liest.

- `AuthorizedKeysCommandUser` legt den Systembenutzer als `ec2-instance-connect` fest.

> **Note**
>
> Wenn Sie `AuthorizedKeysCommand` und zuvor konfiguriert habenAuthorizedKeysCommandUser, ändert die EC2 Instance Connect-Installation die Werte nicht und Sie können EC2 Instance Connect nicht verwenden.

RHEL

Um EC2 Instance Connect auf einer mit Red Hat Enterprise Linux (RHEL) gestarteten Instance zu installieren

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her.

   Ersetzen Sie die Beispielwerte im folgenden Befehl durch Ihre Werte. Nutzen Sie das SSH-Schlüsselpaar, das beim Start Ihrer Instance dieser zugewiesen wurde, und den Standardbenutzernamen des AMI, mit dem Sie Ihre Instance gestartet haben. Bei RHEL ist der Standardbenutzername `ec2-user` oder `root`.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

   Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client.

2. Wenn Sie einen HTTP- oder HTTPS-Proxy verwenden, müssen Sie die `http_proxy` oder `https_proxy`-Umgebungsvariablen in der aktuellen Shell-Sitzung einstellen.

   Wenn Sie keinen Proxy verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen.

   - Führen Sie für einen HTTP-Proxy-Server die folgenden Befehle aus:

     ```
     $ export http_proxy=http://hostname:port
     $ export https_proxy=http://hostname:port
     ```

   - Führen Sie für einen HTTPS-Proxy-Server die folgenden Befehle aus:

```
$ export http_proxy=https://hostname:port
$ export https_proxy=https://hostname:port
```

3. Installieren Sie das EC2 Instance Connect-Paket auf Ihrer Instance, indem Sie die folgenden Befehle ausführen.

   Die EC2 Instance Connect-Konfigurationsdateien für RHEL werden in einem Red Hat Package Manager (RPM) -Paket mit unterschiedlichen RPM-Paketen für RHEL 8 und RHEL 9 sowie Instance-Typen bereitgestellt, die auf Intel/AMD (x86_64) oder ARM () laufen. AArch64

   Verwenden Sie den Befehlsblock für Ihr Betriebssystem und Ihre CPU-Architektur.

   - RHEL 8

     Intel/AMD (x86_64)

     ```
     [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
     west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-
     connect-2.0.0-3.rhel8.x86_64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
     connect.rpm
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
     west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-connect-
     selinux-2.0.0-3.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
     selinux.rpm
     [ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
     connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
     ```

     ARM () AArch64

     ```
     [ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
     west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-
     connect-2.0.0-3.rhel8.aarch64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
     connect.rpm
     [ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
     west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-connect-
     selinux-2.0.0-3.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
     selinux.rpm
     ```

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

- RHEL 9

  Intel/AMD (x86_64)

```
[ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-
connect-2.0.0-3.rhel9.x86_64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
west-2.amazonaws.com/latest/linux_amd64/ec2-instance-connect-
selinux-2.0.0-3.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

  ARM (AArch64)

```
[ec2-user ~]$ mkdir /tmp/ec2-instance-connect
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-
west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-
connect-2.0.0-3.rhel9.aarch64.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm
[ec2-user ~]$ curl https://amazon-ec2-instance-connect-us-west-2.s3.us-
west-2.amazonaws.com/latest/linux_arm64/ec2-instance-connect-
selinux-2.0.0-3.noarch.rpm -o /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-
selinux.rpm
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-
connect.rpm /tmp/ec2-instance-connect/ec2-instance-connect-selinux.rpm
```

Sie sollten das folgende neue Skript im Ordner `/opt/aws/bin/` sehen:

```
eic_run_authorized_keys
```

4. (Optional) Stellen Sie sicher, dass EC2 Instance Connect erfolgreich auf Ihrer Instance installiert wurde.

   - Für RHEL 8:

```
[ec2-user ~]$ sudo less /lib/systemd/system/sshd.service.d/ec2-instance-
connect.conf
```

- Für RHEL 9:

```
[ec2-user ~]$ sudo less /etc/ssh/sshd_config.d/60-ec2-instance-connect.conf
```

EC2 Instance Connect wurde erfolgreich installiert, wenn die `AuthorizedKeysCommandUser` Zeilen `AuthorizedKeysCommand` und die folgenden Werte enthalten:

```
AuthorizedKeysCommand /opt/aws/bin/eic_run_authorized_keys %u %f
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` sorgt dafür, dass das Skript `eic_run_authorized_keys` die Schlüssel aus den Instance-Metadaten liest.
- `AuthorizedKeysCommandUser` legt den Systembenutzer als `ec2-instance-connect` fest.

> **Note**
>
> Wenn Sie `AuthorizedKeysCommand` und zuvor konfiguriert habenAuthorizedKeysCommandUser, ändert die EC2 Instance Connect-Installation die Werte nicht und Sie können EC2 Instance Connect nicht verwenden.

Ubuntu

Um EC2 Instance Connect auf einer Instance zu installieren, die mit Ubuntu 16.04 oder höher gestartet wurde

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her.

   Ersetzen Sie die Beispielwerte im folgenden Befehl durch Ihre Werte. Nutzen Sie das SSH-Schlüsselpaar, das beim Start Ihrer Instance dieser zugewiesen wurde, und den

Standardbenutzernamen des AMI, mit dem Sie Ihre Instance gestartet haben. Für ein Ubuntu-AMI lautet der Benutzername `ubuntu`.

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ubuntu@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client.

2. (Optional) Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance über das neueste Ubuntu-AMI verfügt.

   Führen Sie die folgenden Befehle aus, um alle Pakete auf Ihrer Instance zu aktualisieren.

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get update
   ```

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get upgrade
   ```

3. Installieren Sie das EC2 Instance Connect-Paket auf Ihrer Instance.

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get install ec2-instance-connect
   ```

   Im Ordner `/usr/share/ec2-instance-connect/` sollten drei neue Skripts angezeigt werden:

   ```
   eic_curl_authorized_keys
   eic_parse_authorized_keys
   eic_run_authorized_keys
   ```

4. (Optional) Stellen Sie sicher, dass EC2 Instance Connect erfolgreich auf Ihrer Instance installiert wurde.

   ```
   ubuntu:~$ sudo less /lib/systemd/system/ssh.service.d/ec2-instance-connect.conf
   ```

   EC2 Instance Connect wurde erfolgreich installiert, wenn die `AuthorizedKeysCommandUser` Zeilen `AuthorizedKeysCommand` und die folgenden Werte enthalten:

   ```
   AuthorizedKeysCommand /usr/share/ec2-instance-connect/eic_run_authorized_keys %
   %u %%f
   ```

```
AuthorizedKeysCommandUser ec2-instance-connect
```

- `AuthorizedKeysCommand` sorgt dafür, dass das Skript `eic_run_authorized_keys` die Schlüssel aus den Instance-Metadaten liest.
- `AuthorizedKeysCommandUser` legt den Systembenutzer als `ec2-instance-connect` fest.

> **Note**
>
> Wenn Sie `AuthorizedKeysCommand` und zuvor konfiguriert habenAuthorizedKeysCommandUser, ändert die EC2 Instance Connect-Installation die Werte nicht und Sie können EC2 Instance Connect nicht verwenden.

Stellen Sie mithilfe von Instance Connect eine Verbindung zu einer EC2 Linux-Instance Connect

In den folgenden Anweisungen wird erklärt, wie Sie mithilfe von EC2 Instance Connect über die EC2 Amazon-Konsole, den AWS CLI oder einen SSH-Client eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance herstellen.

Wenn Sie mithilfe von EC2 Instance Connect über die Konsole oder eine Verbindung zu einer Instance herstellen AWS CLI, überträgt die EC2 Instance Connect-API automatisch einen öffentlichen SSH-Schlüssel an die Instance-Metadaten, wo er 60 Sekunden lang verbleibt. Die IAM-Richtlinie, die an Ihren Benutzer angefügt ist, autorisiert diese Aktion. Wenn Sie es vorziehen, Ihren eigenen SSH-Schlüssel zu verwenden, können Sie einen SSH-Client verwenden und Ihren SSH-Schlüssel mithilfe EC2 von Instance Connect explizit an die Instance übertragen.

Überlegungen

Nachdem Sie mithilfe von Instance Connect eine Verbindung zu einer EC2 Instance hergestellt haben, bleibt die Verbindung bestehen, bis die SSH-Sitzung beendet wird. Die Dauer der Verbindung wird nicht durch die Dauer Ihrer IAM-Anmeldeinformationen bestimmt. Wenn Ihre IAM-Anmeldeinformationen ablaufen, besteht die Verbindung weiterhin. Wenn Sie die EC2 Instance Connect-Konsole verwenden und Ihre IAM-Anmeldeinformationen ablaufen, beenden Sie die Verbindung, indem Sie die Browserseite schließen. Wenn Sie Ihren eigenen SSH-Client und EC2

Instance Connect verwenden, um Ihren Schlüssel zu pushen, können Sie einen SSH-Timeout-Wert festlegen, um die SSH-Sitzung automatisch zu beenden.

Voraussetzungen

Bevor Sie starten, sollten Sie alle Voraussetzungen überprüfen.

Verbindungsoptionen

- Stellen Sie über die EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung her
- Connect mit dem her AWS CLI
- Herstellen von Verbindungen über Ihren eigenen Schlüssel und einen SSH-Client
- Fehlerbehebung

Stellen Sie über die EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung her

Sie können mit Instance Connect über die EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu einer EC2 Instance herstellen.

Voraussetzungen

Um eine Verbindung über die EC2 Amazon-Konsole herzustellen, muss die Instance entweder eine öffentliche IPv4 oder eine öffentliche IPv6 Adresse haben. Wenn die Instance nur eine private IPv4 Adresse hat, können Sie die AWS CLI ec2-instance-connect verwenden, um eine Verbindung herzustellen.

So stellen Sie über die EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu Ihrer Instance her

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und Connect (Verbinden) aus.
4. Wählen Sie den Tab EC2 Instance Connect.
5. Wählen Sie Connect using a Public IP.
6. Wenn es eine Auswahl gibt, wählen Sie die IP-Adresse aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Andernfalls wird die IP-Adresse automatisch ausgewählt.
7. Verifizieren Sie für Benutzername den Benutzernamen.
8. Wählen Sie Verbinden, um eine Verbindung herzustellen. Ein Terminalfenster im Browser wird geöffnet.

Connect mit dem her AWS CLI

Sie können den ec2-instance-connect verwenden, um mit einem AWS CLI SSH-Client eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. EC2 Instance Connect versucht, eine Verbindung mithilfe einer verfügbaren IP-Adresse in einer vordefinierten Reihenfolge, basierend auf dem angegebenen Verbindungstyp, herzustellen. Wenn eine IP-Adresse nicht verfügbar ist, versucht es automatisch, die nächste in der Reihenfolge zu verwenden.

Verbindungstypen

`auto` (Standard)

EC2 Instance Connect versucht, mithilfe der IP-Adressen der Instanz in der folgenden Reihenfolge und mit dem entsprechenden Verbindungstyp eine Verbindung herzustellen:

1. Öffentlich IPv4: `direct`
2. Privat IPv4: `eice`
3. Öffentlich IPv6: `direct`

`direct`

EC2 Instance Connect versucht, mithilfe der IP-Adressen der Instanz in der folgenden Reihenfolge eine Verbindung herzustellen:

1. Öffentlich IPv4
2. Öffentlich IPv6
3. Privat IPv4 (es wird keine Connect über einen EC2 Instance Connect-Endpunkt hergestellt)

`eice`

EC2 Instance Connect versucht, mithilfe der privaten IPv4 Adresse der Instanz und eines EC2 Instance Connect-Endpunkts eine Verbindung herzustellen.

> **Note**
>
> In der Zukunft könnten wir das Verhalten des `auto`-Verbindungstyps ändern. Um sicherzustellen, dass Ihr gewünschter Verbindungstyp verwendet wird, empfehlen wir, dass Sie den `--connection-type` explizit entweder auf `direct` oder `eice` zu setzen.
> Die Verbindung zu einer privaten IPv6 Adresse wird bei Verwendung von AWS CLI ec2-instance-connect nicht unterstützt.

Voraussetzungen

Sie müssen Version 2 verwenden. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter Die neueste Version der AWS CLI installieren oder aktualisieren.

So stellen Sie unter Verwendung der Instance-ID eine Verbindung mit einer Instance her

Wenn Sie nur die Instance-ID kennen und EC2 Instance Connect den Verbindungstyp bestimmen lassen möchten, der für die Verbindung mit Ihrer Instance verwendet werden soll, verwenden Sie die ec2-instance-connect-CLI und geben Sie den `ssh` Befehl und die Instanz-ID an.

```
aws ec2-instance-connect ssh --instance-id i-1234567890example
```

So Connect Sie mithilfe der Instanz-ID und eines Instance Connect-Endpunkts eine Verbindung zu einer EC2 Instance her

Wenn Sie über einen Instance Connect-Endpunkt eine Verbindung zu Ihrer EC2 Instance herstellen möchten, verwenden Sie den vorherigen Befehl und geben Sie auch den `--connection-type` Parameter mit dem `eice` Wert an.

```
aws ec2-instance-connect ssh --instance-id i-1234567890example --connection-type eice
```

So stellen Sie mithilfe der Instance-ID und Ihrer eigenen privaten Schlüsseldatei eine Verbindung zu einer Instance her

Wenn Sie Connect Ihrem eigenen privaten Schlüssel über einen EC2 Instance Connect-Endpunkt eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen möchten, geben Sie die Instanz-ID und den Pfad zur privaten Schlüsseldatei an. Nicht *`file://`* in den Pfad aufnehmen; das folgende Beispiel schlägt fehl:*`file:///path/to/key`*.

```
aws ec2-instance-connect ssh --instance-id i-1234567890example --private-key-file /
path/to/key.pem
```

> **Tip**
>
> Wenn Sie bei der Verwendung dieser Befehle eine Fehlermeldung erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie AWS CLI Version 2 verwenden, da der `ssh` Befehl nur in dieser Hauptversion verfügbar ist. Wir empfehlen außerdem, regelmäßig auf die neueste Nebenversion von AWS CLI Version 2 zu aktualisieren, um auf die neuesten Feature

zugreifen zu können. Weitere Informationen zu finden Sie unter Über AWS CLI Version 2 im AWS Command Line Interface -Benutzerhandbuch.

Herstellen von Verbindungen über Ihren eigenen Schlüssel und einen SSH-Client

Sie können Ihren eigenen SSH-Schlüssel verwenden und über den SSH-Client Ihrer Wahl eine Connect zu Ihrer Instance herstellen, während Sie die EC2 Instance Connect-API verwenden. Auf diese Weise können Sie von der EC2 Instance Connect-Funktion profitieren, um einen öffentlichen Schlüssel auf die Instance zu übertragen. Diese Verbindungsmethode funktioniert für Instances mit öffentlichen und privaten IP-Adressen.

Voraussetzungen

- Anforderungen für Schlüsselpaare
  - Unterstützte Typen: RSA (OpenSSH und) und SSH2 ED25519
  - Die unterstützten Längen sind 2048 und 4096.
  - Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein key pair mit einem Drittanbieter-Tool und importieren Sie den öffentlichen Schlüssel zu Amazon EC2.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einer Instance herstellen, die nur private IP-Adressen hat, muss der lokale Computer, von dem aus Sie die SSH-Sitzung initiieren, über eine Verbindung EC2 zum Instance Connect-Dienstendpunkt (um Ihren öffentlichen SSH-Schlüssel an die Instanz zu übertragen) sowie über Netzwerkkonnektivität mit der privaten IP-Adresse der Instanz verfügen, um die SSH-Sitzung einzurichten. Der EC2 Instance Connect-Dienstendpunkt ist über das Internet oder über eine AWS Direct Connect öffentliche virtuelle Schnittstelle erreichbar. Um eine Verbindung mit der privaten IP-Adresse der Instance herzustellen, können Sie Dienste wie AWS Direct Connect, AWS Site-to-Site VPN oder VPC-Peering nutzen.

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance mit einem eigenen Schlüssel und einem beliebigen SSH-Client her

1. (Optional) Generieren neuer privater und öffentlicher SSH-Schlüssel.

   Sie können mit dem folgenden Befehl neue private und öffentliche SSH-Schlüssel, `my_key` und `my_key.pub`, erstellen:

   ```
   ssh-keygen -t rsa -f my_key
   ```

2. Übertragen Ihres öffentlichen SSH-Schlüssels per Push an die Instance.

   Verwenden Sie den send-ssh-public-key-Befehl, um Ihren öffentlichen SSH-Schlüssel an die Instance zu übertragen. Wenn Sie Ihre Instance mit AL2 023 oder Amazon Linux 2 gestartet haben, lautet der Standardbenutzername für das AMI. `ec2-user` Wenn Sie Ihre Instance mit Ubuntu gestartet haben, lautet der Standardbenutzername für das AMI `ubuntu`.

   Im folgenden Beispiel wird der öffentliche Schlüssel per Push an die angegebene Instance in der angegebenen Availability Zone übertragen, um `ec2-user` zu authentifizieren.

   ```
   aws ec2-instance-connect send-ssh-public-key \
       --region us-west-2 \
       --availability-zone us-west-2b \
       --instance-id i-001234a4bf70dec41EXAMPLE \
       --instance-os-user ec2-user \
       --ssh-public-key file://my_key.pub
   ```

3. Stellen Sie mit Ihrem privaten Schlüssel eine Verbindung zu der Instance her.

   Stellen Sie mit dem Befehl ssh eine Verbindung zu Ihrer Instance mit dem privaten Schlüssel her, ehe der öffentliche Schlüssel aus den Instance-Metadaten entfernt wird. Sie haben dafür 60 Sekunden Zeit. Geben Sie den privaten Schlüssel an, der dem öffentlichen entspricht, den Standardbenutzernamen für das AMI, mit dem Sie Ihre Instance gestartet haben, und den öffentlichen DNS-Namen der Instance (wenn Sie eine Verbindung über ein privates Netzwerk herstellen, geben Sie den privaten DNS-Namen oder die IP-Adresse an). Fügen Sie die `IdentitiesOnly=yes`-Option hinzu, um sicherzustellen, dass nur die Dateien in der SSH-Konfiguration und der angegebene Schlüssel für die Verbindung verwendet werden.

   ```
   ssh -o "IdentitiesOnly=yes" -i my_key ec2-
   user@ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com
   ```

   Im folgenden Beispiel wird festgelegt`timeout 3600`, dass Ihre SSH-Sitzung nach 1 Stunde beendet wird. Während der Sitzung gestartete Prozesse können auch nach Beendigung der Sitzung auf Ihrer Instance weiter ausgeführt werden.

   ```
   timeout 3600 ssh -o “IdentitiesOnly=yes” -i my_key ec2-
   user@ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com
   ```

Fehlerbehebung

Weitere Informationen zu Problemen, die beim Aufbau einer Verbindung zu Instances auftreten können, finden Sie unter:

- Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben
- Wie behebe ich Probleme beim Herstellen einer Verbindung zu meiner EC2 Instance mithilfe von EC2 Instance Connect?

EC2 Instance Connect deinstallieren

Um EC2 Instance Connect zu deaktivieren, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance her und deinstallieren Sie das `ec2-instance-connect` Paket, das auf dem Betriebssystem installiert ist. Wenn die `sshd` Konfiguration mit der Konfiguration übereinstimmt, auf die sie bei der Installation von EC2 Instance Connect eingestellt war, wird bei der Deinstallation `ec2-instance-connect` auch die `sshd` Konfiguration entfernt. Wenn Sie die `sshd` Konfiguration nach der Installation von EC2 Instance Connect geändert haben, müssen Sie sie manuell aktualisieren.

Amazon Linux

Sie können EC2 Instance Connect auf AL2 023 und Amazon Linux 2 2.0.20190618 oder höher deinstallieren, wenn EC2 Instance Connect vorkonfiguriert ist.

So deinstallieren Sie EC2 Instance Connect auf einer mit Amazon Linux gestarteten Instance

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her. Geben Sie das SSH-Schlüsselpaar an, das Sie für Ihre Instance verwendet haben, als Sie sie gestartet haben, und den Standardbenutzernamen für das AL2 023- oder Amazon Linux 2-AMI, nämlich. `ec2-user`

   Der folgende ssh-Befehl stellt beispielsweise eine Verbindung mit einer Instance mit dem öffentlichen DNS-Namen `ec2-a-b-c-d.us-west-2.compute.amazonaws.com` her. Hierfür wird das Schlüsselpaar `my_ec2_private_key.pem` verwendet.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

2. Deinstallieren Sie das `ec2-instance-connect`-Paket mit dem yum-Befehl.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum remove ec2-instance-connect
```

Ubuntu

So deinstallieren Sie EC2 Instance Connect auf einer Instance, die mit einem Ubuntu-AMI gestartet wurde

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her. Geben Sie das SSH-Schlüsselpaar an, das Sie beim Starten Ihrer Instance verwendet haben, und den Standardbenutzernamen für den Ubuntu-AMI. Dieser ist `ubuntu`.

   Der folgende ssh-Befehl stellt beispielsweise eine Verbindung mit einer Instance mit dem öffentlichen DNS-Namen `ec2-a-b-c-d.us-west-2.compute.amazonaws.com` her. Hierfür wird das Schlüsselpaar `my_ec2_private_key.pem` verwendet.

   ```
   $ ssh -i my_ec2_private_key.pem ubuntu@ec2-a-b-c-d.us-
   west-2.compute.amazonaws.com
   ```

2. Deinstallieren Sie das `ec2-instance-connect`-Paket mit dem apt-get-Befehl.

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get remove ec2-instance-connect
   ```

Stellen Sie mithilfe von EC2 Instance Connect Endpoint eine Verbindung zu Ihren Instances her

EC2 Mit Instance Connect Endpoint können Sie eine sichere Verbindung zu einer Instanz aus dem Internet herstellen, ohne einen Bastion-Host zu verwenden oder eine direkte Internetverbindung für Ihre Virtual Private Cloud (VPC) zu benötigen.

Vorteile

- Sie können eine Verbindung zu Ihren Instances herstellen, ohne dass die Instances eine öffentliche IPv4 Adresse haben müssen. AWS Gebühren für alle öffentlichen IPv4 Adressen, einschließlich öffentlicher IPv4 Adressen, die mit laufenden Instances verknüpft sind, und Elastic IP-Adressen. Weitere Informationen finden Sie auf der Amazon VPC-Preisseite auf der Registerkarte Öffentliche IPv4 Adresse.

- Sie können vom Internet aus eine Verbindung zu Ihren Instances herstellen, ohne dass Ihr VPC über ein Internet-Gateway direkt mit dem Internet verbunden sein muss.
- Sie können den Zugriff auf die Erstellung und Verwendung der EC2 Instance Connect-Endpoints steuern, um mithilfe von IAM-Richtlinien und -Berechtigungen eine Verbindung zu Instances herzustellen.
- Alle Versuche, eine Verbindung zu Ihren Instances herzustellen, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose, werden protokolliert. CloudTrail

Preisgestaltung

Für die Nutzung von EC2 Instance Connect-Endpunkten fallen keine zusätzlichen Kosten an. Wenn Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt verwenden, um eine Verbindung zu einer Instance in einer anderen Availability Zone herzustellen, fallen zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung zwischen Availability Zones an.

Inhalt

- Funktionsweise
- Überlegungen
- Erteilen Sie Berechtigungen zur Verwendung von EC2 Instance Connect Endpoint
- Sicherheitsgruppen für EC2 Instance Connect Endpoint
- Einen EC2 Instance Connect-Endpunkt erstellen
- Stellen Sie mithilfe von EC2 Instance Connect Endpoint eine Verbindung zu einer EC2 Amazon-Instance Connect
- Über den EC2 Instance Connect-Endpunkt hergestellte Verbindungen protokollieren
- Löschen Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt
- Serviceverknüpfte Rolle für EC2 Instance Connect Endpoint
- Kontingente für den EC2 Instance Connect-Endpunkt

Funktionsweise

EC2 Instance Connect Endpoint ist ein identitätsbewusster TCP-Proxy. Der EC2 Instance Connect Endpoint Service richtet mithilfe der Anmeldeinformationen für Ihre IAM-Entität einen privaten Tunnel von Ihrem Computer zum Endpunkt ein. Der Datenverkehr wird authentifiziert und autorisiert, bevor er Ihre VPC erreicht.

Sie können für Ihre Instances zusätzliche Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren, um den eingehenden Datenverkehr einzuschränken. Sie können beispielsweise Regeln für eingehenden Datenverkehr verwenden, um Datenverkehr auf Management-Ports nur vom EC2 Instance Connect-Endpunkt aus zuzulassen.

Sie können Routing-Tabellen-Regeln so konfigurieren, dass der Endpunkt eine Verbindung zu einer beliebigen Instance in einem beliebigen Subnetz der VPC herstellen kann.

Das folgende Diagramm zeigt, wie ein Benutzer über einen Instance Connect-Endpunkt aus dem Internet eine Verbindung zu seinen EC2 Instances herstellen kann. Erstellen Sie zunächst einen EC2 Instance Connect-Endpunkt in Subnetz A. Wir erstellen eine Netzwerkschnittstelle für den Endpunkt im Subnetz, die als Einstiegspunkt für den Datenverkehr dient, der für Ihre Instances in der VPC bestimmt ist. Wenn die Routing-Tabelle für Subnetz B Datenverkehr von Subnetz A zulässt, können Sie den Endpunkt verwenden, um Instances in Subnetz B zu erreichen.



Überlegungen

Bevor Sie beginnen, überlegen Sie folgendes.

- EC2 Instance Connect Endpoint ist speziell für Anwendungsfälle zur Verwaltung des Datenverkehrs vorgesehen, nicht für Datenübertragungen mit hohem Datenvolumen. Datenübertragungen mit hohem Datenvolumen werden gedrosselt.
- Ihre Instance muss eine IPv4 Adresse haben (entweder privat oder öffentlich). EC2 Instance Connect Endpoint unterstützt keine Verbindung zu Instanzen über IPv6 Adressen.
- (Linux-Instances) Wenn Sie Ihr eigenes Schlüsselpaar verwenden, können Sie jedes Linux-AMI verwenden. Andernfalls muss auf Ihrer Instance EC2 Instance Connect installiert sein. Informationen darüber, welche EC2 Instance Connect AMIs enthalten und wie Sie es auf anderen unterstützten Plattformen installieren können AMIs, finden Sie unterInstallieren Sie EC2 Instance Connect.
- Sie können einem EC2 Instance Connect-Endpunkt eine Sicherheitsgruppe zuweisen, wenn Sie ihn erstellen. Andernfalls werden wir die Standard-Sicherheitsgruppe für die VPC verwenden. Die Sicherheitsgruppe für einen EC2 Instance Connect-Endpunkt muss ausgehenden Datenverkehr zu den Ziel-Instances zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsgruppen für EC2 Instance Connect Endpoint.
- Sie können einen EC2 Instance Connect-Endpunkt so konfigurieren, dass die Quell-IP-Adressen der Clients erhalten bleiben, wenn Anfragen an die Instances weitergeleitet werden. Andernfalls wird die IP-Adresse der Netzwerkschnittstelle zur Client-IP-Adresse für den gesamten eingehenden Datenverkehr.
  - Wenn Sie die Client-IP-Erhaltung aktivieren, müssen die Sicherheitsgruppen für die Instances den Datenverkehr von den Clients zulassen. Außerdem müssen sich die Instances in derselben VPC wie der EC2 Instance Connect-Endpunkt befinden.
  - Wenn Sie die Client-IP-Erhaltung deaktivieren, müssen die Sicherheitsgruppen für die Instances den Datenverkehr von der VPC zulassen. Dies ist die Standardeinstellung.
  - Die folgenden Instance-Typen unterstützen keine Client-IP-Erhaltung: C1,, CG1 CG2, G1, HI1, M1, M2, M3 und T1. Wenn Sie die Client-IP-Erhaltung aktivieren und versuchen, mithilfe von Instance Connect Endpoint eine Verbindung zu einer Instance mit einem dieser EC2 Instance-Typen herzustellen, schlägt die Verbindung fehl.
  - Die Erhaltung der Client-IP wird nicht unterstützt, wenn der Datenverkehr über ein Transit-Gateway geleitet wird.
- Wenn Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt erstellen, wird automatisch eine serviceverknüpfte Rolle für den EC2 Amazon-Service in AWS Identity and Access Management (IAM) erstellt. Amazon EC2 verwendet die serviceverknüpfte Rolle, um Netzwerkschnittstellen in Ihrem Konto bereitzustellen, die für die Erstellung von EC2 Instance Connect-Endpunkten

erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rolle für EC2 Instance Connect Endpoint.

- Sie können nur einen EC2 Instance Connect-Endpunkt pro VPC und pro Subnetz erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingente für den EC2 Instance Connect-Endpunkt. Wenn Sie einen weiteren EC2 Instance Connect-Endpoint in einer anderen Availability Zone innerhalb derselben VPC erstellen müssen, müssen Sie zuerst den vorhandenen EC2 Instance Connect-Endpoint löschen. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung.
- Jeder EC2 Instance Connect-Endpunkt kann bis zu 20 gleichzeitige Verbindungen unterstützen.
- Die maximale Dauer für eine hergestellte TCP-Verbindung: 1 Stunde (3 600 Sekunden). Sie können die maximal zulässige Dauer in einer IAM-Richtlinie angeben, die 3 600 Sekunden oder weniger betragen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen zur Verwendung von EC2 Instance Connect Endpoint zum Herstellen einer Verbindung zu Instanzen.

  Die Dauer der Verbindung wird nicht durch die Dauer Ihrer IAM-Anmeldeinformationen bestimmt. Wenn Ihre IAM-Anmeldeinformationen ablaufen, bleibt die Verbindung bestehen, bis die angegebene Höchstdauer erreicht ist. Wenn Sie über die Instance Connect Endpoint-Konsole eine Verbindung zu einer EC2 Instance herstellen, legen Sie die maximale Tunneldauer (Sekunden) auf einen Wert fest, der unter der Dauer Ihrer IAM-Anmeldeinformationen liegt. Wenn Ihre IAM-Anmeldeinformationen vorzeitig ablaufen, beenden Sie die Verbindung zu Ihrer Instance, indem Sie die Browserseite schließen.

Erteilen Sie Berechtigungen zur Verwendung von EC2 Instance Connect Endpoint

Standardmäßig sind IAM-Entitäten nicht berechtigt, EC2 Instance Connect-Endpoints zu erstellen, zu beschreiben oder zu ändern. Ein IAM-Administrator kann IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern und Rollen die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen.

Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von IAM-Richtlinien finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Die folgenden Beispielrichtlinien zeigen, wie Sie die Berechtigungen kontrollieren können, die Benutzer für EC2 Instance Connect-Endpoints haben.

Beispiele

- Berechtigungen zum Erstellen, Beschreiben und Löschen von EC2 Instance Connect-Endpoints
- Berechtigungen zur Verwendung von EC2 Instance Connect Endpoint zum Herstellen einer Verbindung zu Instanzen

- Herstellen von Verbindungen nur von einem bestimmten IP-Adressbereich berechtigen

Berechtigungen zum Erstellen, Beschreiben und Löschen von EC2 Instance Connect-Endpoints

Um einen EC2 Instance Connect-Endpunkt zu erstellen, benötigen Benutzer Berechtigungen für die folgenden Aktionen:

- `ec2:CreateInstanceConnectEndpoint`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2:CreateTags`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`

Um EC2 Instance Connect-Endpoints zu beschreiben und zu löschen, benötigen Benutzer Berechtigungen für die folgenden Aktionen:

- `ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints`
- `ec2:DeleteInstanceConnectEndpoint`

Sie können eine Richtlinie erstellen, die die Berechtigung zum Erstellen, Beschreiben und Löschen von EC2 Instance Connect-Endpoints in allen Subnetzen erteilt. Alternativ können Sie Aktionen nur für bestimmte Subnetze einschränken, indem Sie das Subnetz ARNs als zulässig angeben `Resource` oder den Bedingungsschlüssel verwenden. `ec2:SubnetID` Sie können den `aws:ResourceTag`-Bedingungsschlüssel auch verwenden, um die Erstellung von Endpunkten mit bestimmten Tags explizit zuzulassen oder zu verweigern. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien und Berechtigungen in IAM im -IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiel für eine IAM-Richtlinie

In der folgenden Beispiel-IAM-Richtlinie erteilt der Abschnitt `Resource` die Berechtigung zum Erstellen und Löschen von Endpunkten in allen Subnetzen, die durch das Sternchen (*) angegeben sind. `ec2:Describe*`-API-Aktionen unterstützen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene. Aus diesem Grund ist in der obigen Anweisung der *-Platzhalter im `Resource`-Element erforderlich.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "GrantAllActionsInAllSubnets",
```

```
            "Action": [
                "ec2:CreateInstanceConnectEndpoint",
                "ec2:DeleteInstanceConnectEndpoint",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance-connect-endpoint/*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "iam:CreateServiceLinkedRole"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/ec2-instance-
connect.amazonaws.com/AWSServiceRoleForEc2InstanceConnect"
            ]
        },
        {
            "Sid": "Describe",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Berechtigungen zur Verwendung von EC2 Instance Connect Endpoint zum Herstellen einer Verbindung zu Instanzen

Die `ec2-instance-connect:OpenTunnel` Aktion gewährt die Erlaubnis, eine TCP-Verbindung zu einer Instanz herzustellen, um eine Connect über den EC2 Instance Connect-Endpunkt herzustellen. Sie können den zu verwendenden EC2 Instance Connect-Endpunkt angeben. Alternativ können Benutzer `Resource` mit einem Sternchen (*) jeden verfügbaren EC2 Instance Connect-Endpunkt

verwenden. Sie können den Zugriff auf Instances auch einschränken, wenn Ressourcen-Tags als Bedingungsschlüssel vorhanden oder nicht vorhanden sind.

Bedingungen

- `ec2-instance-connect:remotePort` – Gibt den Port auf der Instance an, der für den Aufbau einer TCP-Verbindung verwendet werden kann. Wenn dieser Bedingungsschlüssel verwendet wird, führt der Versuch, eine Verbindung zu einer Instance an einem anderen Port als dem in der Richtlinie angegebenen Port herzustellen, zu einem Fehler.
- `ec2-instance-connect:privateIpAddress` – Gibt die private Ziel-IP-Adresse an, die der Instance zugeordnet ist, mit der Sie eine TCP-Verbindung herstellen möchten. Sie können eine einzelne IP-Adresse angeben, z. B.`10.0.0.1/32`, oder einen IPs Durchgangsbereich CIDRs, z. B. `10.0.1.0/28` Wenn dieser Bedingungsschlüssel verwendet wird, führt der Versuch, eine Verbindung zu einer Instance mit einer anderen privaten IP-Adresse oder außerhalb des CIDR-Bereichs herzustellen, zu einem Fehler.
- `ec2-instance-connect:maxTunnelDuration` – Gibt die maximale Dauer für eine hergestellte TCP-Verbindung an. Die Einheit ist Sekunden und die Dauer reicht von mindestens 1 Sekunde bis maximal 3 600 Sekunden (1 Stunde). Wenn die Bedingung nicht angegeben ist, ist die Standarddauer auf 3 600 Sekunden (1 Stunde) festgelegt. Der Versuch, länger als die in der IAM-Richtlinie angegebene Dauer oder länger als das Standardmaximum eine Verbindung zu einer Instance herzustellen, führt zu einem Fehler. Die Verbindung wird nach Ablauf der angegebenen Dauer getrennt.

  Wenn `maxTunnelDuration` in der IAM-Richtlinie angegeben ist und der angegebene Wert weniger als 3 600 Sekunden beträgt (Standard), müssen Sie `--max-tunnel-duration` im Befehl angeben, wenn Sie eine Verbindung zu einer Instance herstellen. Weitere Information über das Verbinden mit einer Instance finden Sie unter Stellen Sie mithilfe von EC2 Instance Connect Endpoint eine Verbindung zu einer EC2 Amazon-Instance Connect.

Sie können einem Benutzer auch Zugriff gewähren, um Verbindungen zu Instanzen herzustellen, die auf dem Vorhandensein von Ressourcen-Tags auf dem EC2 Instance Connect-Endpunkt basieren. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien und Berechtigungen in IAM im -IAM-Benutzerhandbuch.

Für Linux-Instances gewährt die Aktion `ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey` die Erlaubnis, den öffentlichen Schlüssel auf eine Instance zu übertragen. Die `ec2:osuser`-Bedingung gibt den Namen des Betriebssystembenutzers an, der den öffentlichen Schlüssel per Push an die

Instance übertragen kann. Verwenden Sie den Standardbenutzernamen der AMI, den Sie beim Starten der Instance verwendet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie IAM-Berechtigungen für EC2 Instance Connect.

Beispiel für eine IAM-Richtlinie

Die folgenden IAM-Beispielrichtlinien ermöglichen es einem IAM-Prinzipal, eine Connect zu einer Instance herzustellen, indem er nur den angegebenen EC2 Instance Connect-Endpunkt verwendet, der durch die angegebene Endpunkt-ID identifiziert wird. `eice-123456789abcdef` Die Verbindung wird nur erfolgreich hergestellt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.

> **Note**
>
> `ec2:Describe*`-API-Aktionen unterstützen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene. Aus diesem Grund ist in der obigen Anweisung der `*`-Platzhalter im `Resource`-Element erforderlich.

Linux

In diesem Beispiel wird ausgewertet, ob die Verbindung zur Instance auf Port 22 (SSH) hergestellt wurde, ob die private IP-Adresse der Instance im Bereich von `10.0.1.0/31` (zwischen `10.0.1.0` und `10.0.1.1`) liegt und die `maxTunnelDuration` weniger als oder gleich `3600` Sekunden ist. Die Verbindung wird nach `3600` Sekunden (1 Stunden) getrennt.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "EC2InstanceConnect",
            "Action": "ec2-instance-connect:OpenTunnel",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance-connect-
endpoint/eice-123456789abcdef",
            "Condition": {
                "NumericEquals": {
                    "ec2-instance-connect:remotePort": "22"
                },
                "IpAddress": {
                    "ec2-instance-connect:privateIpAddress": "10.0.1.0/31"
                },
```

```
                "NumericLessThanEquals": {
                    "ec2-instance-connect:maxTunnelDuration": "3600"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SSHPublicKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:osuser": "ami-username"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Describe",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Windows

In diesem Beispiel wird ausgewertet, ob die Verbindung zur Instance auf Port 3389 (RDP) hergestellt wurde, ob die private IP-Adresse der Instance im Bereich von `10.0.1.0/31` (zwischen `10.0.1.0` und `10.0.1.1`) liegt und die `maxTunnelDuration` weniger als oder gleich `3600` Sekunden ist. Die Verbindung wird nach `3600` Sekunden (1 Stunden) getrennt.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Sid": "EC2InstanceConnect",
            "Action": "ec2-instance-connect:OpenTunnel",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance-connect-
endpoint/eice-123456789abcdef",
```

```
            "Condition": {
                "NumericEquals": {
                    "ec2-instance-connect:remotePort": "3389"
                },
                "IpAddress": {
                    "ec2-instance-connect:privateIpAddress": "10.0.1.0/31"
                },
                "NumericLessThanEquals": {
                    "ec2-instance-connect:maxTunnelDuration": "3600"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "Describe",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Herstellen von Verbindungen nur von einem bestimmten IP-Adressbereich berechtigen

Die folgende Beispiel-IAM-Richtlinie ermöglicht es einem IAM-Prinzipal, eine Verbindung zu einer Instance herzustellen, sofern er von einer IP-Adresse innerhalb des in der Richtlinie angegebenen IP-Adressbereichs aus eine Verbindung herstellt. Wenn der IAM-Prinzipal `OpenTunnel` von einer IP-Adresse aufruft, die nicht innerhalb des Bereichs `192.0.2.0/24` liegt (der Beispiel-IP-Adressbereich in dieser Richtlinie), wird die Antwort `Access Denied` sein. Weitere Informationen finden Sie unter `aws:SourceIp` im IAM-Benutzerhandbuch.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:OpenTunnel",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance-connect-
endpoint/eice-123456789abcdef",
            "Condition": {
                "IpAddress": {
```

```
                    "aws:SourceIp": "192.0.2.0/24"
                },
                "NumericEquals": {
                    "ec2-instance-connect:remotePort": "22"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "SSHPublicKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2-instance-connect:SendSSHPublicKey",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:osuser": "ami-username"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceConnectEndpoints"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Sicherheitsgruppen für EC2 Instance Connect Endpoint

Eine Sicherheitsgruppe steuert den Datenverkehr, der die Ressourcen erreichen und verlassen darf, mit denen er verknüpft ist. Beispielsweise verweigern wir den Datenverkehr zu und von einer EC2 Amazon-Instance, sofern er nicht ausdrücklich von den mit der Instance verknüpften Sicherheitsgruppen zugelassen wird.

Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie Sie die Sicherheitsgruppenregeln für den EC2 Instance Connect-Endpunkt und die Ziel-Instances konfigurieren.

Beispiele

- EC2 Sicherheitsgruppenregeln für Instance Connect Endpoint
- Ziel-Instance-Sicherheitsgruppenregeln

EC2 Sicherheitsgruppenregeln für Instance Connect Endpoint

Die Sicherheitsgruppenregeln für einen EC2 Instance Connect-Endpunkt müssen zulassen, dass ausgehender Datenverkehr, der für die Ziel-Instances bestimmt ist, den Endpunkt verlässt. Sie können entweder die Instanz-Sicherheitsgruppe oder den IPv4 Adressbereich der VPC als Ziel angeben.

Der Datenverkehr zum Endpunkt stammt vom EC2 Instance Connect Endpoint Service und ist unabhängig von den Regeln für eingehende Nachrichten für die Endpunkt-Sicherheitsgruppe zulässig. Verwenden Sie eine IAM-Richtlinie, um zu steuern, wer EC2 Instance Connect Endpoint verwenden kann, um eine Verbindung zu einer Instance herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen zur Verwendung von EC2 Instance Connect Endpoint zum Herstellen einer Verbindung zu Instanzen.

Beispiel für eine Ausgangsregel: Referenzierung von Sicherheitsgruppen

Im folgenden Beispiel wird auf Sicherheitsgruppen verwiesen, was bedeutet, dass das Ziel eine Sicherheitsgruppe ist, die den Ziel-Instances zugeordnet ist. Diese Regel erlaubt ausgehenden Datenverkehr vom Endpunkt zu allen Instances, die diese Sicherheitsgruppe verwenden.

Protokoll	Bestimmungsort	Port-Bereich	Kommentar
TCP	*ID of instance security group*	22	Erlaubt ausgehenden SSH-Verkehr zu allen Instances, die der Instance-Sicherheitsgruppe zugeordnet sind

Beispiel für eine ausgehende Regel: Adressbereich IPv4

Das folgende Beispiel erlaubt ausgehenden Verkehr in den angegebenen IPv4 Adressbereich. Die IPv4 Adressen einer Instance werden von ihrem Subnetz aus zugewiesen, sodass Sie den IPv4 Adressbereich der VPC verwenden können.

Protokoll	Bestimmungsort	Port-Bereich	Kommentar
TCP	*VPC IPv4 CIDR*	22	Erlaubt ausgehenden SSH-Verkehr zur VPC

Ziel-Instance-Sicherheitsgruppenregeln

Die Sicherheitsgruppenregeln für Ziel-Instances müssen eingehenden Datenverkehr vom EC2 Instance Connect-Endpunkt zulassen. Sie können entweder die Endpunkt-Sicherheitsgruppe oder einen IPv4 Adressbereich als Quelle angeben. Wenn Sie einen IPv4 Adressbereich angeben, hängt die Quelle davon ab, ob die Client-IP-Erhaltung aus- oder aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen.

Da Sicherheitsgruppen statusbehaftet sind, darf der Antwortdatenverkehr die VPC unabhängig von den ausgehenden Regeln für die Instance-Sicherheitsgruppe verlassen.

Beispiel für eine Eingangsregel: Referenzierung von Sicherheitsgruppen

Im folgenden Beispiel wird auf Sicherheitsgruppen verwiesen, was bedeutet, dass das Ziel eine Sicherheitsgruppe ist, die den Ziel-Instances zugeordnet ist. Diese Regel erlaubt eingehenden SSH-Verkehr vom Endpunkt zu allen Instances, die diese Sicherheitsgruppe verwenden, unabhängig davon, ob die Client-IP-Erhaltung aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn es keine anderen Regeln für eingehende Sicherheitsgruppen für SSH gibt, akzeptieren die Instances nur SSH-Verkehr vom Endpunkt.

Protokoll	Quelle	Port-Bereich	Kommentar
TCP	*ID of endpoint security group*	22	Lässt eingehenden SSH-Datenverkehr von den Ressourcen zu, die der Endpunkt-Sicherheitsgruppe zugeordnet sind

Beispiel für eine Eingangsregel: Client-IP-Erhaltung aus

Das folgende Beispiel lässt eingehenden SSH-Verkehr aus dem angegebenen IPv4 Adressbereich zu. Da die Client-IP-Erhaltung ausgeschaltet ist, ist die IPv4 Quelladresse die Adresse der Endpunkt-Netzwerkschnittstelle. Die Adresse der Endpunkt-Netzwerkschnittstelle wird von ihrem Subnetz aus zugewiesen, sodass Sie den IPv4 Adressbereich der VPC verwenden können, um Verbindungen zu allen Instances in der VPC zuzulassen.

Protokoll	Quelle	Port-Bereich	Kommentar
TCP	*VPC IPv4 CIDR*	22	Eingehenden SSH-Datenverkehr von der VPC zulassen

Beispiel für eine Eingangsregel: Client-IP-Erhaltung an

Das folgende Beispiel erlaubt eingehenden SSH-Verkehr aus dem angegebenen Adressbereich. IPv4 Da die Client-IP-Erhaltung aktiviert ist, ist die IPv4 Quelladresse die Adresse des Clients.

Protokoll	Quelle	Port-Bereich	Kommentar
TCP	*Public IPv4 address range*	22	Lässt eingehenden Datenverkehr aus dem angegebenen IPv4 Client-Ad ressbereich zu

Einen EC2 Instance Connect-Endpunkt erstellen

Sie können einen EC2 Instance Connect-Endpunkt erstellen, um eine sichere Verbindung zu Ihren Instances zu ermöglichen.

Sie können einen EC2 Instance Connect-Endpunkt nicht ändern, nachdem Sie ihn erstellt haben. Stattdessen müssen Sie den EC2 Instance Connect-Endpunkt löschen und einen neuen mit den benötigten Einstellungen erstellen.

Voraussetzungen

Sie benötigen die erforderlichen IAM-Berechtigungen, um einen EC2 Instance Connect-Endpoint zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen zum Erstellen, Beschreiben und Löschen von EC2 Instance Connect-Endpoints.

Gemeinsam genutzte Subnetze

Sie können einen EC2 Instance Connect-Endpunkt in einem Subnetz erstellen, das mit Ihnen geteilt wird. Sie können keinen EC2 Instance Connect-Endpoint verwenden, den der VPC-Besitzer in einem Subnetz erstellt hat, das mit Ihnen gemeinsam genutzt wird.

Console

So erstellen Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt

1. Öffnen Sie die Amazon-VPC-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Endpoints (Endpunkte) aus.
3. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus und geben Sie dann die Endpunkteinstellungen wie folgt an:
   a. (Optional) Geben Sie unter Namens-Tag einen Namen für den Endpunkt ein.
   b. Wählen Sie als Typ die Option EC2Instance Connect Endpoint aus.
   c. Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen für VPC die VPC mit den Zielinstanzen aus.
   d. (Optional) Um Client-IP-Adressen beizubehalten, erweitern Sie Zusätzliche Einstellungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Client-IP beibehalten. Andernfalls wird standardmäßig die Netzwerkschnittstelle des Endpunkts als Client-IP-Adresse verwendet.
   e. (Optional) Wählen Sie für Sicherheitsgruppen die VPC-Sicherheitsgruppe aus, die der Option zugeordnet werden soll. Andernfalls wird standardmäßig die Standard-Sicherheitsgruppe für die VPC verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsgruppen für EC2 Instance Connect Endpoint.
   f. Wählen Sie für Subnetz das Subnetz aus, in dem der Endpunkt erstellt werden soll.
   g. (Optional) Sie fügen ein Tag hinzu, indem Sie neues Tag hinzufügen auswählen und den Schlüssel und den Wert für das Tag eingeben.
4. Überprüfen Sie die Einstellungen und wählen Sie dann Endpunkt erstellen.

   Der Anfangsstatus des Endpunkts ist Ausstehend. Bevor Sie über diesen Endpunkt eine Verbindung zu einer Instance herstellen können, warten Sie, bis der Status Verfügbar lautet. Dies kann einige Minuten dauern.
5. Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit einer Instance über Ihren Endpunkt erhalten Sie unter Herstellen einer Verbindung zu einer -Instance.

AWS CLI

So erstellen Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt

Verwenden Sie den create-instance-connect-endpoint-Befehl.

```
aws ec2 create-instance-connect-endpoint --subnet-id subnet-0123456789example
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
        "OwnerId": "111111111111",
        "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
        "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example",
        "State": "create-complete",
        "StateMessage": "",
        "DnsName": "eice-0123456789example.0123abcd.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com",
        "FipsDnsName": "eice-0123456789example.0123abcd.fips.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com",
        "NetworkInterfaceIds": [
            "eni-0123abcd"
        ],
        "VpcId": "vpc-0123abcd",
        "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        "CreatedAt": "2023-04-07T15:43:53.000Z",
        "SubnetId": "subnet-0123abcd",
        "PreserveClientIp": false,
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-0123abcd"
        ],
        "Tags": []
}
```

Den Erstellungsstatus überwachen

Der Anfangswert für das `State`-Feld ist `create-in-progress`. Bevor Sie über diesen Endpunkt eine Verbindung zu einer Instance herstellen können, warten Sie, bis der Status `create-complete` lautet. Verwenden Sie den describe-instance-connect-endpointsBefehl, um den Status des EC2 Instance Connect-Endpunkts zu überwachen. Der `--query` Parameter filtert die Ergebnisse nach dem `State` Feld.

```
aws ec2 describe-instance-connect-endpoints --instance-connect-endpoint-
ids eice-0123456789example --query InstanceConnectEndpoints[*].State --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
create-complete
```

PowerShell

So erstellen Sie den EC2 Instance Connect-Endpunkt

Verwenden Sie das New-EC2InstanceConnectEndpointCmdlet.

```
New-EC2InstanceConnectEndpoint -SubnetId subnet-0123456789example
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
OwnerId                     : 111111111111
InstanceConnectEndpointId   : eice-0123456789example
InstanceConnectEndpointArn  : arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-connect-
endpoint/eice-0123456789example
State                       : create-complete
StateMessage                :
DnsName                     : eice-0123456789example.0123abcd.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com
FipsDnsName                 : eice-0123456789example.0123abcd.fips.ec2-instance-
connect-endpoint.us-east-1.amazonaws.com
NetworkInterfaceIds         : {eni-0123abcd}
VpcId                       : vpc-0123abcd
AvailabilityZone            : us-east-1a
CreatedAt                   : 4/7/2023 3:43:53 PM
SubnetId                    : subnet-0123abcd
PreserveClientIp            : False
SecurityGroupIds            : {sg-0123abcd}
Tags                        : {}
```

Den Erstellungsstatus überwachen

Der Anfangswert für das `State`-Feld ist `create-in-progress`. Bevor Sie über diesen Endpunkt eine Verbindung zu einer Instance herstellen können, warten Sie, bis der Status `create-complete` lautet. Verwenden Sie das Get-EC2InstanceConnectEndpointCmdlet, um den Status des EC2 Instance Connect-Endpunkts zu überwachen. `.State.Value`filtert die Ergebnisse in das `State` Feld.

```
(Get-EC2InstanceConnectEndpoint -InstanceConnectEndpointId
 "eice-0123456789example").State.Value
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
create-complete
```

Stellen Sie mithilfe von EC2 Instance Connect Endpoint eine Verbindung zu einer EC2 Amazon-Instance Connect

Sie können EC2 Instance Connect Endpoint verwenden, um eine Verbindung zu einer EC2 Amazon-Instance herzustellen, die SSH oder RDP unterstützt.

Voraussetzungen

- Sie benötigen die erforderliche IAM-Berechtigung, um eine Connect zu einem EC2 Instance Connect-Endpunkt herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen zur Verwendung von EC2 Instance Connect Endpoint zum Herstellen einer Verbindung zu Instanzen.
- Der EC2 Instance Connect-Endpunkt muss sich im Status Verfügbar (Konsole) oder `create-complete` (AWS CLI) befinden. Wenn Sie keinen EC2 Instance Connect-Endpunkt für Ihre VPC haben, können Sie einen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einen EC2 Instance Connect-Endpunkt erstellen.
- Ihre Instance muss eine IPv4 Adresse haben (entweder privat oder öffentlich). EC2 Instance Connect Endpoint unterstützt keine Verbindung zu Instanzen über IPv6 Adressen.
- (Linux-Instances) Um die EC2 Amazon-Konsole zu verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, oder um die CLI zu verwenden, um eine Verbindung herzustellen und EC2 Instance Connect den kurzlebigen Schlüssel verarbeiten zu lassen, muss Instance Connect auf Ihrer EC2 Instance installiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie EC2 Instance Connect.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppe der Instance eingehenden SSH-Verkehr vom EC2 Instance Connect-Endpunkt zulässt. Weitere Informationen finden Sie unter Ziel-Instance-Sicherheitsgruppenregeln.

Verbindungsoptionen

- Stellen Sie über die EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance her
- Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH
- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit AWS CLI her

- Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP
- Fehlerbehebung

Stellen Sie über die EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance her

Sie können über die EC2 Amazon-Konsole (einen browserbasierten Client) wie folgt eine Verbindung zu einer Instance herstellen.

So stellen Sie über die EC2 Amazon-Konsole eine Verbindung zu Ihrer Instance her

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und klicken Sie auf Verbinden.
4. Wählen Sie den Tab EC2 Instance Connect.
5. Wählen Sie Connect using a Private IP.
6. Wählen Sie für EC2 Instance Connect Endpoint die ID des EC2 Instance Connect-Endpunkts aus.
7. Wenn das AMI, das Sie zum Starten der Instance verwendet haben, einen anderen Benutzernamen als `ec2-user` verwendet, geben Sie unter Benutzername den richtigen Benutzernamen ein.
8. Geben Sie für Max. Tunneldauer (Sekunden) die maximal zulässige Dauer für die SSH-Verbindung ein.

   Die Dauer muss den in der IAM-Richtlinie festgelegten `maxTunnelDuration`-Bedingungen entsprechen. Wenn Sie keinen Zugriff zur IAM-Richtlinie haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
9. Wählen Sie Connect aus. Dadurch wird ein Terminalfenster für Ihre Instance geöffnet.

Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH

Sie können SSH verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance herzustellen, und den `open-tunnel`-Befehl verwenden, um einen privaten Tunnel einzurichten. Sie können `open-tunnel` im Einzelverbindungsmodus oder im Mehrfachverbindungsmodus verwenden.

Informationen zur Verwendung von, AWS CLI um mithilfe von SSH eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, finden Sie unterConnect mit dem her AWS CLI.

Im folgenden Beispiel wird OpenSSH verwendet. Sie können jeden anderen SSH-Client verwenden, der einen Proxy-Modus unterstützt.

Einzelne -Verbindung

So erlauben Sie nur eine einzige Verbindung zu einer Instance über SSH und den Befehl **open-tunnel**

Verwenden Sie `ssh` und den open-tunnel AWS CLI Befehl wie folgt. Der `-o`-Proxy-Befehl umfasst den `open-tunnel`-Befehl, der den privaten Tunnel zur Instance erstellt.

```
ssh -i my-key-pair.pem ec2-user@i-1234567890abcdef0 \
    -o ProxyCommand='aws ec2-instance-connect open-tunnel --instance-
id i-1234567890abcdef0'
```

Für:

- `-i` – Geben Sie das Schlüsselpaar an, das zum Starten der Instance verwendet wurde.
- *ec2-user*@*i-1234567890abcdef0* – Geben Sie den Benutzernamen des AMI an, das zum Starten der Instance verwendet wurde, und die Instance-ID.
- `--instance-id` – Geben Sie die ID der Instance, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll, an. Alternativ können Sie auch `%h` angeben, wodurch die Instance-ID des Benutzers extrahiert wird.

Mehrfachverbindung

Um mehrere Verbindungen zu einer Instance zuzulassen, führen Sie zuerst den open-tunnel AWS CLI Befehl aus, um auf neue TCP-Verbindungen zu warten, und verwenden Sie ihn dann, `ssh` um eine neue TCP-Verbindung und einen privaten Tunnel zu Ihrer Instance zu erstellen.

So erlauben Sie mehrere Verbindungen zu Ihrer Instance mit SSH und dem Befehl **open-tunnel**

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um auf Ihrem lokalen Computer auf neue TCP-Verbindungen am angegebenen Port zu horchen.

   ```
   aws ec2-instance-connect open-tunnel \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --local-port 8888
   ```

Erwartete Ausgabe

```
Listening for connections on port 8888.
```

2. Führen Sie in einem neuen Terminalfenster den folgenden `ssh`-Befehl aus, um eine neue TCP-Verbindung und einen privaten Tunnel zu Ihrer Instance zu erstellen.

```
ssh -i my-key-pair.pem ec2-user@localhost -p 8888
```

Erwartete Ausgabe – Im ersten Terminalfenster sehen Sie Folgendes:

```
[1] Accepted new tcp connection, opening websocket tunnel.
```

Möglicherweise wird auch Folgendes angezeigt:

```
[1] Closing tcp connection.
```

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit AWS CLI her

Wenn Sie nur Ihre Instance-ID kennen, können Sie den AWS CLI Befehl ec2-instance-connect verwenden, um über einen SSH-Client eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. Weitere Hinweise zur Verwendung des Befehls ec2-instance-connect finden Sie unter Connect mit dem her AWS CLI.

Voraussetzungen

Installieren Sie AWS CLI Version 2 und konfigurieren Sie sie mit Ihren Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren oder Aktualisieren auf die neueste Version von AWS CLI und Konfiguration der AWS CLI im AWS Command Line Interface -Benutzerhandbuch. Alternativ können Sie AWS CLI Befehle in der vorauthentifizierten Shell öffnen AWS CloudShell und ausführen.

So Connect Sie mithilfe der Instanz-ID und eines Instance Connect-Endpunkts eine Verbindung zu einer EC2 Instance her

Wenn Sie nur die Instance-ID kennen, verwenden Sie den CLI-Befehl ec2-instance-connect und geben Sie den `ssh`-Befehl, die Instance-ID und den `--connection-type`-Parameter mit dem Wert `eice` an.

```
aws ec2-instance-connect ssh --instance-id i-1234567890example --os-user ec2-user --
connection-type eice
```

> **Tip**
>
> Wenn Sie bei der Verwendung dieses Befehls eine Fehlermeldung erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie AWS CLI Version 2 verwenden. Der `ssh` Parameter ist nur in AWS CLI Version 2 verfügbar. Weitere Informationen zu finden Sie unter Über AWS CLI Version 2 im AWS Command Line Interface -Benutzerhandbuch.

Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP

Sie können Remote Desktop Protocol (RDP) über EC2 Instance Connect Endpoint verwenden, um eine Verbindung zu einer Windows-Instanz ohne öffentliche IPv4 Adresse oder öffentlichen DNS-Namen herzustellen.

Verwenden Sie einen RDP Client, um sich mit Ihrer Windows-Instance zu verbinden.

1. Führen Sie die Schritte 1–8 unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance über RDP aus. Nachdem Sie die RDP-Desktop-Datei in Schritt 8 heruntergeladen haben, erhalten Sie die Meldung Verbindung nicht möglich. Dies ist zu erwarten, da Ihre Instance keine öffentliche IP-Adresse hat.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen privaten Tunnel zu der VPC einzurichten, in der sich die Instance befindet. `--remote-port` muss `3389` sein, weil RDP standardmäßig Port 3389 verwendet.

   ```
   aws ec2-instance-connect open-tunnel \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --remote-port 3389 \
       --local-port any-port
   ```
3. Suchen Sie in Ihrem Downloads-Ordner nach der RDP-Desktop-Datei, die Sie heruntergeladen haben, und ziehen Sie sie in das RDP-Clientfenster.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die RDP-Datei und wählen Sie Bearbeiten aus.
5. Geben Sie im Fenster PC bearbeiten als PC-Name (die Instance, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll) `localhost:`*`local-port`* ein, wobei *`local-port`* den gleichen Wert wie in Schritt 2 verwendet, und wählen Sie dann Speichern aus.

Beachten Sie, dass der folgende Screenshot des Fensters PC bearbeiten von Microsoft Remote Desktop auf einem Mac stammt. Wenn Sie einen Windows-Client verwenden, sieht das Fenster eventuell anders aus.



6. Klicken Sie im RDP-Client mit der rechten Maustaste auf den PC (den Sie gerade konfiguriert haben) und wählen Sie Verbinden, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen.

7. Geben Sie an der Eingabeaufforderung das unverschlüsselte Passwort für das Administratorkonto ein.

Fehlerbehebung

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die auftreten können, wenn Sie EC2 Instance Connect Endpoint verwenden, um eine Instance zu verbinden.

Kann nicht zu Ihrer Instance verbinden

Nachfolgend finden Sie die häufigsten Gründe, warum Sie möglicherweise keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können.

- Sicherheitsgruppen — Überprüfen Sie die Sicherheitsgruppen, die dem EC2 Instance Connect-Endpunkt und Ihrer Instance zugewiesen sind. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppenregeln finden Sie unter Sicherheitsgruppen für EC2 Instance Connect Endpoint.
- Instance-Status – Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Instance im `running`-Status befindet.
- Schlüsselpaar – Wenn der Befehl, den Sie zum Herstellen einer Verbindung verwenden, einen privaten Schlüssel erfordert, stellen Sie sicher, dass Ihre Instance über einen öffentlichen Schlüssel verfügt und dass Sie über den entsprechenden privaten Schlüssel verfügen.
- IAM-Berechtigungen – Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen IAM-Berechtigungen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie Berechtigungen zur Verwendung von EC2 Instance Connect Endpoint.

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung für Linux-Instances finden Sie unter Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben. Weitere Tipps zur Fehlerbehebung für Windows-Instances finden Sie unter the section called “RDP-Probleme mit der Windows-Instance”.

ErrorCode: AccessDeniedException

Wenn Sie einen `AccessDeniedException`-Fehler erhalten und die `maxTunnelDuration`-Bedingung in der IAM-Richtlinie angegeben ist, geben Sie den `--max-tunnel-duration`-Parameter unbedingt an, wenn Sie eine Verbindung zu einer Instance herstellen. Weitere Informationen zu Parametern finden Sie unter open-tunnel in der AWS CLI - Befehlsreferenz.

Über den EC2 Instance Connect-Endpunkt hergestellte Verbindungen protokollieren

Sie können Ressourcenoperationen protokollieren und Verbindungen, die über den EC2 Instance Connect-Endpunkt hergestellt wurden, mit AWS CloudTrail Protokollen überprüfen.

Weitere Informationen zur Verwendung AWS CloudTrail mit Amazon EC2 finden Sie unter EC2 Amazon-API-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail.

API-Aufrufe von EC2 Instance Connect Endpoint protokollieren mit AWS CloudTrail

EC2 Ressourcenoperationen von Instance Connect Endpoint werden CloudTrail als Verwaltungsereignisse protokolliert. Wenn die folgenden API-Aufrufe getätigt werden, wird die Aktivität als CloudTrail Ereignis im Ereignisverlauf aufgezeichnet:

- `CreateInstanceConnectEndpoint`
- `DescribeInstanceConnectEndpoints`
- `DeleteInstanceConnectEndpoint`

Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem anzeigen, suchen und herunterladen AWS-Konto. Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter Ereignisse mit CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen.

Wird verwendet AWS CloudTrail , um Benutzer zu überprüfen, die über Instance Connect Endpoint eine Verbindung zu einer EC2 Instance herstellen

Verbindungsversuche zu Instanzen über EC2 Instance Connect Endpoint werden CloudTrail im Eventverlauf protokolliert. Wenn eine Verbindung zu einer Instance über einen EC2 Instance Connect-Endpunkt initiiert wird, wird die Verbindung als CloudTrail Verwaltungsereignis mit dem Wert `eventName` of protokolliert`OpenTunnel`.

Sie können EventBridge Amazon-Regeln erstellen, die das CloudTrail Ereignis an ein Ziel weiterleiten. Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein `OpenTunnel` Verwaltungsereignis, das angemeldet wurde CloudTrail.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "ABCDEFGONGNOMOOCB6XYTQEXAMPLE",
```

```
        "arn": "arn:aws:iam::1234567890120:user/IAM-friendly-name",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ABCDEFGUKZHNAW4OSN2AEXAMPLE",
        "userName": "IAM-friendly-name"
    },
    "eventTime": "2023-04-11T23:50:40Z",
    "eventSource": "ec2-instance-connect.amazonaws.com",
    "eventName": "OpenTunnel",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "1.2.3.4",
    "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
    "requestParameters": {
        "instanceConnectEndpointId": "eici-0123456789EXAMPLE",
        "maxTunnelDuration": "3600",
        "remotePort": "22",
        "privateIpAddress": "10.0.1.1"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "98deb2c6-3b3a-437c-a680-03c4207b6650",
    "eventID": "bbba272c-8777-43ad-91f6-c4ab1c7f96fd",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint",
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance-connect-endpoint/
eici-0123456789EXAMPLE"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Löschen Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt

Wenn Sie mit einem EC2 Instance Connect-Endpunkt fertig sind, können Sie ihn löschen.

Sie benötigen die erforderlichen IAM-Berechtigungen, um einen EC2 Instance Connect-Endpoint zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen zum Erstellen, Beschreiben und Löschen von EC2 Instance Connect-Endpoints.

Wenn Sie einen EC2 Instance Connect-Endpoint mithilfe der Konsole löschen, wechselt er in den Status Löschen. Wenn der Löschvorgang erfolgreich ist, wird der gelöschte Endpunkt nicht mehr

angezeigt. Schlägt die Löschaktion fehl, ist der Status `delete-failed` und die Statusmeldung gibt die Fehlerursache an.

Wenn Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt mit dem löschen AWS CLI, wechselt er in den `delete-in-progress` Status. Wenn der Löschvorgang erfolgreich ist, wechselt es in den `delete-complete`-Status. Schlägt die Löschaktion fehl, ist der Status `delete-failed` und `StateMessage` gibt die Fehlerursache an.

Console

So löschen Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt

1. Öffnen Sie die Amazon-VPC-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Endpoints (Endpunkte) aus.
3. Wählen Sie den Endpunkt.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Delete VPC Endpoint (VPC-Endpunkte löschen).
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie **`delete`** ein.
6. Wählen Sie Löschen aus.

AWS CLI

So löschen Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt

Verwenden Sie den delete-instance-connect-endpointBefehl und geben Sie die ID des zu löschenden EC2 Instance Connect-Endpunkts an.

```
aws ec2 delete-instance-connect-endpoint --instance-connect-endpoint-
id eice-03f5e49b83924bbc7
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceConnectEndpoint": {
        "OwnerId": "111111111111",
        "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
        "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example",
        "State": "delete-in-progress",
        "StateMessage": "",
        "NetworkInterfaceIds": [],
```

```
        "VpcId": "vpc-0123abcd",
        "AvailabilityZone": "us-east-1d",
        "CreatedAt": "2023-02-07T12:05:37+00:00",
        "SubnetId": "subnet-0123abcd"
    }
}
```

PowerShell

So löschen Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt

Verwenden Sie das Remove-EC2InstanceConnectEndpointCmdlet und geben Sie die ID des zu löschenden EC2 Instance Connect-Endpunkts an.

```
Remove-EC2InstanceConnectEndpoint -InstanceConnectEndpointId eice-03f5e49b83924bbc7
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
@{
    InstanceConnectEndpoint = @{
        OwnerId = "111111111111"
        InstanceConnectEndpointId = "eice-0123456789example"
        InstanceConnectEndpointArn = "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example"
        State = "delete-in-progress"
        StateMessage = ""
        NetworkInterfaceIds = @()
        VpcId = "vpc-0123abcd"
        AvailabilityZone = "us-east-1d"
        CreatedAt = "2023-02-07T12:05:37+00:00"
        SubnetId = "subnet-0123abcd"
    }
}
```

Serviceverknüpfte Rolle für EC2 Instance Connect Endpoint

Amazon EC2 verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) serviceverknüpfte Rollen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit Amazon verknüpft ist. EC2 Servicebezogene Rollen sind von Amazon vordefiniert EC2 und beinhalten alle erforderlichen Berechtigungen, damit Amazon in AWS-Services Ihrem Namen andere Personen anrufen EC2 kann. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.

Dienstbezogene Rollenberechtigungen für EC2 Instance Connect Endpoint

Amazon EC2 verwendet AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect, um Netzwerkschnittstellen in Ihrem Konto zu erstellen und zu verwalten, die für EC2 Instance Connect Endpoint erforderlich sind.

Die serviceverknüpfte Rolle AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect vertraut darauf, dass die folgenden Services die Rolle annehmen:

- `ec2-instance-connect.amazonaws.com`

Die AWSServiceRoleForEC2InstanceConnectserviceverknüpfte Rolle verwendet die verwaltete Richtlinie InstanceConnectEndpointEc2. Die Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter Ec2 InstanceConnectEndpoint in der Referenz für AWS verwaltete Richtlinien.

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollenberechtigung im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine serviceverknüpfte Rolle für EC2 Instance Connect Endpoint erstellen

Sie müssen die serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie einen EC2 Instance Connect-Endpunkt erstellen, EC2 erstellt Amazon die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Eine serviceverknüpfte Rolle für EC2 Instance Connect Endpoint bearbeiten

EC2 Mit Instance Connect Endpoint können Sie die AWSServiceRoleForEC2InstanceConnectserviceverknüpfte Rolle nicht bearbeiten.

Löschen Sie eine serviceverknüpfte Rolle für EC2 Instance Connect Endpoint

Wenn Sie EC2 Instance Connect Endpoint nicht mehr verwenden müssen, empfehlen wir Ihnen, die AWSServiceRoleForEC2InstanceConnectserviceverknüpfte Rolle zu löschen.

Sie müssen alle EC2 Instance Connect-Endpunktressourcen löschen, bevor Sie die dienstverknüpfte Rolle löschen können.

Informationen zum Löschen der serviceverknüpften Rolle finden Sie unter Löschen einer serviceverknüpften Rolle im IAM-Benutzerhandbuch.

Kontingente für den EC2 Instance Connect-Endpunkt

Ihr AWS-Konto hat Standardkontingente, früher als Limits bezeichnet, für jeden AWS Dienst. Wenn nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region.

Ihr AWS-Konto hat die folgenden Kontingente in Bezug auf EC2 Instance Connect Endpoint.

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl von EC2 Instance Connect-Endpunkten pro AWS-Konto AWS-Region	5	Nein
Maximale Anzahl von EC2 Instance Connect-Endpunkten pro VPC	1	Nein
Maximale Anzahl von EC2 Instance Connect-Endpunkten pro Subnetz	1	Nein
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro EC2 Instance Connect-Endpunkt	20	Nein

Änderungen des EC2 Amazon-Instanzstatus

Eine EC2 Amazon-Instance durchläuft vom Moment, in dem Sie sie starten, bis zu ihrer Beendigung verschiedene Zustände.

In der folgenden Abbildung sind die Übergänge zwischen den Instances dargestellt.



Sie können benachrichtigt werden, wenn Ihre Instances ihren Status ändern. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Statusänderungsereignisse”.

Abrechnung nach Instance-Status

In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Instance-Statuszustände. Es wird außerdem angegeben, ob sie abgerechnet werden. Für einige AWS Ressourcen, wie Amazon EBS-Volumes und Elastic IP-Adressen, fallen unabhängig vom Status der Instance Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter Unerwartete Gebühren vermeiden im AWS Billing -Benutzerhandbuch.

Instance-Status	Beschreibung	Abrechnung für Instance-Nutzung
pending	Die Instance bereitet sich darauf vor, in den Status `running` überzugehen. Eine Instance wechselt in den Status `pending`, wenn sie gestartet wird oder wenn sie sich im Status `stopped` befand und dann gestartet wird.	Nicht berechnet
running	Die Instance wird ausgeführt und ist bereit zur Nutzung.	Berechnet
stopping	Die Instance bereitet sich darauf vor, angehalten zu werden.	Nicht berechnet **Note** Wenn Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen, wird Ihnen die Rechnung gestellt, solange sich die Instance im `stopping`-Status befindet.
stopped	Die Instance wird beendet und kann nicht genutzt werden. Die Instance kann jederzeit gestartet werden.	Nicht berechnet
shutting-down	Die Instance bereitet sich darauf vor, beendet zu werden.	Nicht berechnet
terminated	Die Instance wurde dauerhaft gelöscht und	Nicht berechnet

Instance-Status	Beschreibung	Abrechnung für Instance-Nutzung
	kann nicht gestartet werden.	**Note** Reserved Instances, die sich auf beendete Instances beziehen, werden bis zum Ende ihrer Laufzeit entsprechend ihrer Zahlungsoption abgerechnet. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Überblick über Reserved Instances für Amazon

Ausstehende Instances

Wenn Sie eine Instance starten, erhält diese den Status `pending`. Der von Ihnen beim Start festgelegte Instance-Typ bestimmt die Hardware des Host-Computers für Ihre Instance. Um die Instance zu starten, verwenden wir das von Ihnen beim Start angegebene Amazon Machine Image (AMI). Wenn die Instance bereit ist, verfügt sie über den Status `running`. Sie können eine Verbindung mit Ihrer laufenden Instance herstellen und sie wie einen normalen Computer verwenden.

Sobald Ihre Instance in den Status `running` übergeht, wird Ihnen jede Sekunde (und mindestens eine Minute) der Betriebszeit der Instance in Rechnung gestellt, auch wenn sich die Instance im Leerlauf befindet und Sie keine Verbindung zu ihr herstellen.

Angehaltene Instances

Wenn eine Statusprüfung Ihrer Instance fehlschlägt oder Ihre Anwendungen auf der Instance nicht wie erwartet ausgeführt werden und wenn das Stamm-Volume Ihrer Instance ein Amazon EBS-Volume ist, können Sie Ihre Instance anhalten und starten, um das Problem zu beheben.

Wenn Sie Ihre Instance anhalten, wird sie zunächst in den Status the `stopping` und anschließend in den Status `stopped` versetzt. Wenn Ihre Instance `stopped` ist, werden Ihnen keine Nutzungs- oder Datenübertragungsgebühren berechnet. Für die Speicherung etwaiger Amazon-EBS-Volumes fallen Gebühren an. Während sich die Instance im Status `stopped` befindet, können Sie bestimmte Attribute der Instance ändern, z. B. auch den Instance-Typ.

Wenn Sie Ihre Instance starten, wechselt sie in den `pending`-Status und wird auf einen neuen Host-Computer verschoben (in einigen Fällen verbleibt sie jedoch auf dem aktuellen Host). Wenn Sie Ihre Instance anhalten und starten, verlieren Sie alle Daten auf den Instance-Speicher-Volumes, die dem vorherigen Host-Computer angefügt waren.

Ihre Instance behält ihre private IPv4 Adresse, was bedeutet, dass eine Elastic IP-Adresse, die mit der privaten IPv4 Adresse oder Netzwerkschnittstelle verknüpft ist, Ihrer Instance zugeordnet bleibt. Wenn Ihre Instance eine IPv6 Adresse hat, behält sie die IPv6 Adresse bei.

Jedes Mal, wenn Sie eine Instance von `stopped` auf `running` umstellen, werden Ihnen Gebühren pro Sekunde bei Ausführung der Instance berechnet, mindestens jedoch eine Minute pro Instance-Start.

Weitere Informationen zum Anhalten und Starten von Instances finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.

Instances im Ruhezustand

Wenn Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen, signalisieren wir dem Betriebssystem, den Ruhezustand (suspend-to-disk) durchzuführen, wodurch die Inhalte aus dem Instance-Speicher (RAM) auf Ihrem Amazon EBS-Root-Volume gespeichert werden. Das Amazon EBS-Stamm-Volume der Instance und alle angefügten Amazon EBS-Daten-Volumens bleiben erhalten. Wenn Sie die Instance starten, wird das Amazon EBS-Stamm-Volume im vorherigen Zustand wiederhergestellt und der RAM-Inhalt wird neu geladen. Zuvor angefügte Daten-Volumes werden erneut zugewiesen und die Instance behält ihre Instance-ID bei.

Wenn Sie Ihre Instance in den Ruhezustand versetzen, wird sie zunächst in den Status the `stopping` und anschließend in den Status `stopped` versetzt. Wir berechnen keine Nutzung für eine im Ruhezustand befindliche Instance, wenn sie sich im Zustand `stopped` befindet. Während sie sich im Zustand `stopping` befindet wird jedoch eine Berechnung durchgeführt (im Gegensatz zum Anhalten einer Instance, ohne sie in den Ruhezustand zu versetzen). Wir stellen für die Datenübertragung keine Gebühren in Rechnung. Für Speicher für Amazon EBS-Volumes, einschließlich Speicher für den RAM-Daten, fallen jedoch Gebühren an.

Wenn Sie Ihre Instance im Ruhezustand starten, wird sie in den Zustand `pending` versetzt, und wir verschieben die Instance auf einen neuen Host-Computer (in einigen Fällen verbleibt sie jedoch auf dem aktuellen Host).

Ihre Instance behält ihre private IPv4 Adresse, was bedeutet, dass eine Elastic IP-Adresse, die mit der privaten IPv4 Adresse oder Netzwerkschnittstelle verknüpft ist, weiterhin mit Ihrer Instance verknüpft ist. Wenn Ihre Instance eine IPv6 Adresse hat, behält sie ihre IPv6 Adresse.

Weitere Informationen finden Sie unter Versetzen Sie Ihre Amazon-Instance in den Ruhezustand EC2 .

Neustarten von Instances

Sie können Ihre Instance mithilfe der EC2 Amazon-Konsole, eines Befehlszeilentools und der EC2 Amazon-API neu starten. Wir empfehlen, dass Sie Amazon verwenden, EC2 um Ihre Instance neu zu starten, anstatt den Befehl zum Neustarten des Betriebssystems von Ihrer Instance aus auszuführen.

Ein Neustart einer Instance entspricht einem Neustart des Betriebssystems. Die Instance verbleibt auf demselben Host-Computer und behält ihren öffentlichen DNS-Namen, ihre private IP-Adresse sowie alle Daten auf ihren Instance-Speicher-Volumes. Es dauert i. d. R. einige Minuten, bis der Neustart abgeschlossen ist. Die Dauer des Neustarts hängt jedoch von der Konfiguration der Instance ab.

Beim Neustart einer Instance wird kein neuer Abrechnungszeitraum gestartet; es wird weiterhin sekundengenau und ohne weitere Mindestgebühr von einer Minute abgerechnet.

Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instance neu.

Beendete Instances

Wenn Sie sich entschieden haben, dass Sie eine Instance nicht mehr benötigen, können Sie sie beenden. Sobald der Status einer Instance zu `shutting-down` oder `terminated` wechselt, fallen für diese Instance keine Gebühren mehr an.

Bei aktiviertem Beendigungsschutz können Sie die Instance nicht mithilfe der Konsole, der CLI oder der API beenden.

Nachdem Sie eine Instance beendet haben, bleibt sie in der Konsole noch für kurze Zeit sichtbar, bevor der Eintrag automatisch gelöscht wird. Sie können eine beendete Instance auch mithilfe der CLI und API beschreiben. Ressourcen (z. B. Tags (Markierungen)) werden nach und nach von der beendeten Instance getrennt, sodass sie nach kurzer Zeit auf der beendeten Instance ggf. nicht mehr sichtbar sind. Sie können keine Verbindung mehr mit einer beendeten Instance herstellen oder diese wiederherstellen.

Jede Amazon EBS-gestützte Instance unterstützt das Attribut `InstanceInitiatedShutdownBehavior`, mit dem gesteuert wird, ob die Instance angehalten oder beendet wird, wenn Sie innerhalb der Instance das Herunterfahren initiieren (z. B. über den Befehl shutdown unter Linux). Das Standardverhalten ist das Anhalten der Instance. Sie können die Einstellungen für dieses Attribut ändern, während die Instance in Betrieb oder angehalten ist.

Jedes Amazon EBS-Volume unterstützt das Attribut `DeleteOnTermination`. Hiermit wird gesteuert, ob das Volume gelöscht wird oder erhalten bleibt, wenn Sie die zugehörige Instance beenden. Standardmäßig wird der Root-Gerät-Volume gelöscht und alle anderen EBS-Volumes bleiben erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instances beenden.

Unterschiede zwischen Instance-Status

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Neustart, Anhalten, Ruhezustand und Beenden Ihrer Instance zusammengefasst.

Merkmal	Neustart	Anhalten/Starten (nur Amazon EBS-gestützte Instances)	Ruhezustand (nur durch Amazon EBS gesicherte Instances)	Beenden
Host-Computer	Die Instance verbleibt auf demselben Host-Computer.	Wir verschieben die Instance auf einen neuen Host-Computer (in einigen Fällen verbleibt sie jedoch auf dem aktuellen Host).	Wir verschieben die Instance auf einen neuen Host-Computer (in einigen Fällen verbleibt sie jedoch auf dem aktuellen Host).	Keine
Private IPv4 Adresse	Die Instanz behält ihre IPv4 Privatadresse.	Die Instanz behält ihre IPv4 Privatadresse.	Die Instanz behält ihre IPv4 Privatadresse.	Keine
Öffentliche IPv4 Adresse	Die Instanz behält ihre öffentliche IPv4 Adresse.	Die Instance erhält eine neue öffentliche IPv4 Adresse, sofern sie nicht über	Die Instance erhält eine neue öffentliche IPv4 Adresse, sofern sie nicht über	Keine

Merkmal	Neustart	Anhalten/Starten (nur Amazon EBS-gestützte Instances)	Ruhezustand (nur durch Amazon EBS gesicherte Instances)	Beenden
		eine sekundäre Netzwerkschnittstelle oder eine sekundäre private IPv4 Adresse verfügt, die mit einer Elastic IP-Adresse verknüpft ist.	eine sekundäre Netzwerkschnittstelle oder eine sekundäre private IPv4 Adresse verfügt, die mit einer Elastic IP-Adresse verknüpft ist.	
Elastische IP-Adresse (IPv4)	Die Elastic IP-Adresse bleibt der Instance zugeordnet.	Die Elastic IP-Adresse bleibt der Instance zugeordnet.	Die Elastic IP-Adresse bleibt der Instance zugeordnet.	Die Zuordnung der Elastic IP-Adresse zur Instance wird aufgehoben.
IPv6 Adresse	Die Instanz behält ihre IPv6 Adresse	Die Instanz behält ihre IPv6 Adresse	Die Instanz behält ihre IPv6 Adresse	Keine
Instance-Speicher-Volumes	Die Daten bleiben erhalten.	Die Daten werden gelöscht.	Die Daten werden gelöscht.	Die Daten werden gelöscht.
Root-Gerät-Volume	Das Volume bleibt erhalten.	Das Volume bleibt erhalten.	Das Volume bleibt erhalten.	Das Volume wird standardmäßig gelöscht.
RAM (Inhalt des Speichers)	RAM wird gelöscht	RAM wird gelöscht	RAM wird in einer Datei auf dem Root-Volume gespeichert	RAM wird gelöscht

Merkmal	Neustart	Anhalten/Starten (nur Amazon EBS-gestützte Instances)	Ruhezustand (nur durch Amazon EBS gesicherte Instances)	Beenden
Fakturierung	Die Instance-Abrechnungsstunde ändert sich nicht	Sobald der Status einer Instance zu wechselt, fallen für diese Instance keine Gebühren mehr a `stopping`. Bei jedem Übergang einer Instance von `stopped` zu `running` wird ein neuer Abrechnungszeitraum gestartet ; für jeden Start der Instance wird eine Mindestgebühr von einer Minute abgerechnet.	Ihnen werden Gebühren berechnet, während sich die Instance im Zustand `stopping` befindet. Es werden jedoch keine Gebühren berechnet, wenn sich die Instance im Zustand `stopped` befindet. Bei jedem Übergang einer Instance von `stopped` zu `running` wird ein neuer Abrechnungszeitraum gestartet ; für jeden Start der Instance wird eine Mindestgebühr von einer Minute abgerechnet.	Sobald der Status einer Instance zu `shutting-down` wechselt, fallen für diese Instance keine Gebühren mehr an

Instance Store-Backed Instances werden durch den Befehl zum Herunterfahren des Betriebssystems immer beendet. Sie können steuern, ob Amazon EBS-gestützte Instances durch den Befehl zum Herunterfahren des Betriebssystems angehalten oder beendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens.

Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances

Sie können die Instance anhalten und erneut starten, wenn das Root-Gerät ein Amazon EBS-Volume ist. Wenn Sie eine Instance anhalten, wird sie heruntergefahren. Wenn Sie eine Instance starten, wird sie in der Regel auf einen neuen zugrundeliegenden Host-Computer migriert und ihr wird eine neue öffentliche IPv4 Adresse zugewiesen.

Ein Instance-Stopp kann vom Benutzer initiiert werden (wobei Sie die Instance manuell beenden) oder initiiert werden AWS (als Reaktion auf ein geplantes Stopp-Ereignis, bei dem ein irreparabler Ausfall des zugrunde liegenden Hosts für Ihre Instance AWS festgestellt wird).

Für vom Benutzer initiierte Stopps empfehlen wir, die EC2 Amazon-Konsole, CLI oder API zu verwenden, anstatt den Stopp-Befehl des Betriebssystems von Ihrer Instance aus auszuführen. Wenn Sie Amazon verwenden EC2 und die Instance nicht innerhalb weniger Minuten ordnungsgemäß heruntergefahren wird, EC2 führt Amazon einen Hard-Shutdown durch. Darüber hinaus AWS CloudTrail erstellt es einen API-Datensatz darüber, wann Ihre Instance gestoppt wurde.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie einen vom Benutzer initiierten Stopp durchführen. Hinweise zu einem Stopp, der von ausgeführt wird AWS, finden Sie unter EC2 Amazon-Instances verwalten, deren Stopp oder Stilllegung geplant ist.

Wenn Sie eine Instance anhalten, wird sie nicht gelöscht. Wenn Sie eine Instance nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instances beenden. Informationen darüber wie Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen können, um den Inhalt des Instance-Speichers (RAM) zu speichern, finden Sie unter Versetzen Sie Ihre Amazon-Instance in den Ruhezustand EC2 . Informationen zu den Unterscheidungen zwischen den Aktionen des Instance-Lebenszyklus finden Sie unter Unterschiede zwischen Instance-Status.

Inhalt

- So funktioniert das Stoppen und Starten einer EC2 Instanz
- Methoden zum Stoppen einer Instance
- Manuelles Anhalten und Starten Ihrer Instances
- Automatisches Anhalten und Starten Ihrer Instances
- Alle ausgeführten und angehaltenen Instances suchen
- Die ersten und letzten Startzeiten finden
- Aktivieren Sie den Stopp-Schutz für Ihre Instances EC2

So funktioniert das Stoppen und Starten einer EC2 Instanz

Wenn Sie eine EC2 Amazon-Instance beenden, werden Änderungen auf Betriebssystemebene (OS) der Instance registriert, einige Ressourcen gehen verloren und einige Ressourcen bleiben bestehen. Wenn Sie eine Instance starten, werden die Änderungen auf Instance-Ebene registriert.

Themen

- Was geschieht, wenn Sie eine Instance anhalten?
- Was geschieht, wenn Sie eine Instance starten?
- Testen der Reaktion der Anwendung auf Stopp und Start
- Kosten im Zusammenhang mit dem Starten und Anhalten einer Instance

Was geschieht, wenn Sie eine Instance anhalten?

Im Folgenden wird beschrieben, was normalerweise passiert, wenn Sie eine Instance mit der Standard-Stoppmethode beenden. Beachten Sie, dass einige Aspekte je nachdem, welche Stop-Methode Sie verwenden, variieren können.

Auf Betriebssystemebene registrierte Änderungen

- Die API-Anfrage sendet ein Tastendruck-Ereignis an den Gast.
- Verschiedene Systemservices werden infolge des Tastendruck-Ereignisses gestoppt. Das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems wird durch das Drücken der ACPI-Tastentaste vom Hypervisor ausgelöst.
- Das Herunterfahren des ACPI wird initiiert.
- Die Instanz wird heruntergefahren, wenn der Vorgang zum ordnungsgemäßen Herunterfahren des Betriebssystems beendet wird. Die Zeit zum Herunterfahren des Betriebssystems kann nicht konfiguriert werden.
- Wenn das Instance-Betriebssystem nicht innerhalb weniger Minuten sauber heruntergefahren wird, wird ein Hard Shutdown durchgeführt.
- Die Instance wird nicht mehr ausgeführt.
- Der Instanzstatus ändert sich auf `stopping` und dann. `stopped`
- [Auto Scaling] Wenn sich Ihre Instance in einer Auto Scaling-Gruppe befindet, wenn sich die Instance in einem anderen EC2 Amazon-Bundesstaat als `running` diesem befindet oder wenn ihr Status für die Statusprüfungen lautet`impaired`, betrachtet Amazon EC2 Auto Scaling die

Instance als fehlerhaft und ersetzt sie. Weitere Informationen finden Sie unter Zustandsprüfungen für Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

- [Windows-Instances] Wenn Sie eine Windows Instance anhalten und starten, führt der Start-Agent Aufgaben auf der Instance aus, z. B. das Ändern der Laufwerksbuchstaben für alle angefügten Amazon-EBS-Volumes. Weitere Informationen zu diesen Standardeinstellungen und deren Änderung finden Sie unter the section called “EC2Starten Sie v2”.

Verlorene Ressourcen

- Im Arbeitsspeicher gespeicherte Daten.
- Auf den Instance-Speicher-Volumes gespeicherte Daten.
- Die öffentliche IPv4 Adresse, die Amazon der Instance beim Start oder Start EC2 automatisch zugewiesen hat. Um eine öffentliche IPv4 Adresse beizubehalten, die sich nie ändert, können Sie Ihrer Instance eine Elastic IP-Adresse zuordnen.

Ressourcen, die fortbestehen

- Alle angehängten Amazon EBS-Stamm- und Datenvolumes.
- Daten, die auf den Amazon EBS-Volumes gespeichert sind.
- Alle angeschlossenen Netzwerkschnittstellen.

  Eine Netzwerkschnittstelle umfasst die folgenden Ressourcen, die ebenfalls bestehen:

  - Private IPv4 Adressen.
  - IPv6 Adressen.
  - elastische IP-Adressen, die der Instance zugeordnet sind Beachten Sie, dass Ihnen beim Anhalten der Instance die Gebühren für die zugeordneten Elastic-IP-Adressen in Rechnung gestellt werden.

Das folgende Diagramm zeigt, was bestehen bleibt und was verloren geht, wenn eine EC2 Instanz gestoppt wird. Das Diagramm ist in drei Teile gegliedert: Der erste Teil mit der Bezeichnung Running EC2 instance zeigt die Instanz im `running` Status mit ihren Ressourcen. Der zweite Teil mit der Bezeichnung Stopped EC2 instance zeigt die Instanz im `stopped` Status mit den Ressourcen, die bestehen bleiben. Der dritte Teil mit der Bezeichnung Verloren zeigt die Ressourcen, die verloren gehen, wenn die Instanz gestoppt wird.



Weitere Informationen darüber, was passiert, wenn Sie eine Mac-Instance anhalten, finden Sie unter Beenden oder beenden Sie Ihre Amazon EC2 Mac-Instance.

Was geschieht, wenn Sie eine Instance starten?

- In den meisten Fällen wird die Instance auf einen neuen zugrundeliegenden Host-Computer migriert (in einigen Fällen, z. B. wenn eine Instance einem Host in einer Dedicated- Host-Konfiguration zugewiesen wird, verbleibt sie jedoch auf dem aktuellen Host).
- Die zugehörigen EBS-Volumes und Netzwerkschnittstellen werden wieder mit der Instance verbunden.
- Amazon EC2 weist der Instance eine neue öffentliche IPv4 Adresse zu, wenn die Instance so konfiguriert ist, dass sie eine öffentliche IPv4 Adresse empfängt, es sei denn, sie hat eine sekundäre Netzwerkschnittstelle oder eine sekundäre private IPv4 Adresse, die mit einer Elastic IP-Adresse verknüpft ist.

Testen der Reaktion der Anwendung auf Stopp und Start

Sie können AWS Fault Injection Service damit testen, wie Ihre Anwendung reagiert, wenn Ihre Instance gestoppt und gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie im AWS Fault Injection Service -Benutzerhandbuch.

Kosten im Zusammenhang mit dem Starten und Anhalten einer Instance

Die folgenden Kosten sind mit dem Anhalten und Starten einer Instance verbunden.

Stoppen — Sobald sich der Status einer Instance auf `shutting-down` oder ändert`terminated`, fallen für die Instance keine Gebühren mehr an. Für eine angehaltene Instance werden Ihnen keine Nutzungs- oder Datenübertragungsgebühren in Rechnung gestellt. Für die Speicherung von Amazon-EBS-Speichervolumes fallen Gebühren an.

Starten — Jedes Mal, wenn Sie eine gestoppte Instance starten, wird Ihnen eine Nutzungsdauer von mindestens einer Minute in Rechnung gestellt. Nach einer Minute werden Ihnen nur die genutzten Sekunden in Rechnung gestellt. Wenn Sie beispielsweise eine Instance 20 Sekunden lang ausführen und sie dann anhalten, wird Ihnen eine Nutzungsminute in Rechnung gestellt. Wenn Sie eine Instance 3 Minuten und 40 Sekunden lang ausführen, werden Ihnen 3 Minuten und 40 Sekunden Nutzungsdauer in Rechnung gestellt.

Methoden zum Stoppen einer Instance

Es gibt vier Möglichkeiten, einen vom Benutzer initiierten Stopp durchzuführen: Standardstopp, Stopp beim Herunterfahren des Betriebssystems, erzwungener Stopp und erzwungener Stopp mit Überspringen des Betriebssystems. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Unterschiede zwischen den Stoppmethoden verglichen:

Stop-Methode	Hauptzweck	Anwendungsfall	CLI-Befehl
Standardstopp	Normales Herunterfahren der Instanz mit versuchtem ordnungsgemäßem Herunterfahren des Betriebssystems.	Typischer Instanzstopp.	`aws ec2 stop-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0`
Beenden Sie mit Skip OS Shutdow	Umgeht das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems beim Beenden einer Instanz.	Bei Umgehung ist ein ordnungsgemäßes Herunterfahren des Betriebssystems erforderlich.	`aws ec2 stop-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \`

Stop-Methode	Hauptzweck	Anwendungsfall	CLI-Befehl
			`--skip-os-shutdown`
Stoppen erzwinge	Behandelt festsitzende Instanzen. Versucht zuerst einen Standardstopp. Wenn die Instanz nicht beendet werden kann, wird die Instanz gewaltsam gestoppt.	Wenn die Instanz im Status feststeckt`stopping`.	`aws ec2 stop-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --force`
Erzwinge Sie den Stopp, indem Sie das Betriebssystem überspringen	Stopps erzwingen und das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems beim Stoppen einer Instanz umgehen.	Wenn ein erzwungenes Beenden und Umgehen des ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems erforderlich ist.	`aws ec2 stop-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --force \ --skip-os-shutdown`

Anweisungen zur Verwendung der einzelnen Methoden finden Sie im Folgenden:

- Stoppen Sie eine Instanz mit einem ordnungsgemäßen Herunterfahren des Betriebssystems
- Stoppen Sie eine Instanz und umgehen Sie das reibungslose Herunterfahren des Betriebssystems
- Erzwingung des Stopps einer Instance

Methoden beenden:

- Standardstopp
- Beenden Sie mit „OS Shutdown“ überspringen
- Stoppen erzwingen

- Stopp erzwingen, ohne das Betriebssystem herunterzufahren

Die folgenden Abschnitte enthalten detailliertere Informationen zu den vier verschiedenen vom Benutzer initiierten Stoppmethoden.

Standardstopp

Die Standard-Stoppmethode ist die Standardmethode zum Stoppen einer Instanz. Wenn Sie den StopInstances Befehl ausführen, wechselt die Instanz vom `running` Status zu `stopping` und schließlich zu`stopped`, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Zweck: Normales Herunterfahren der Instanz mit versuchtem ordnungsgemäßem Herunterfahren des Betriebssystems.

Auswirkung auf die Daten: Daten auf dem EBS-Root-Volume und den Datenvolumes bleiben erhalten. Verliert Daten auf dem Instance-Speicher-Volume.

Verwendungszweck: Erster Stop-Versuch für typische Stopps.

> **Note**
>
> Wenn Sie bereits versucht haben, das Betriebssystem ohne Herunterfahren zu beenden, führt ein nachfolgender Standardstopp während derselben Zustandsübergangssitzung nicht zu einem ordnungsgemäßen Herunterfahren des Betriebssystems. Das Umgehen des ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems ist für die aktuelle Sitzung der Instanz irreversibel.

Beenden Sie mit „OS Shutdown“ überspringen

Wenn das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems umgangen werden muss, kann die Methode „Stopp with Skip OS Shutdown“ verwendet werden, um eine Instanz zu beenden und das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems zu umgehen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



> **Warning**
>
> Das Umgehen des ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems kann zu Datenverlust oder Beschädigung führen (z. B. wenn Speicherinhalte nicht auf die Festplatte geschrieben werden oder während des Betriebs verloren gehen IOs) oder dass Skripts zum Herunterfahren übersprungen werden.

Zweck: Umgeht das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems beim Beenden einer Instanz.

Auswirkung auf die Daten: Kann zu Datenverlust oder Beschädigung führen. Der Inhalt des Speichers wird möglicherweise nicht auf die Festplatte geschrieben und kann während der Übertragung verloren IOs gehen. Scripts zum Herunterfahren könnten übersprungen werden.

Verwendungszweck: Bei Umgehung des ordnungsgemäßen Betriebssystems ist ein Herunterfahren erforderlich. Wenn diese Option verwendet wird, während ein standardmäßiger Stopp mit ordnungsgemäßem Herunterfahren des Betriebssystems ausgeführt wird, wird das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems umgangen.

> **Note**
>
> Das Umgehen des ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems ist für die aktuelle Statusübergangssitzung der Instanz irreversibel. Bei einem nachfolgenden Standardstopp während dieser Sitzung wird nicht versucht, das Betriebssystem ordnungsgemäß herunterzufahren.

Stoppen erzwingen

Die Force-Stop-Methode wird verwendet, um Instanzen zu behandeln, die im `stopping` Status feststecken. Eine Instanz bleibt in der Regel aufgrund eines zugrunde liegenden Hardwareproblems hängen (was durch eine fehlgeschlagene Systemstatusprüfung angezeigt wird).

Bei der Methode Force Stop wird zunächst ein Standardstopp versucht. Bleibt die Instanz im `stopping` Status hängen, `force` wird die Instanz durch den Parameter zwangsweise heruntergefahren und die Instanz wird in den `stopped` Status versetzt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Zweck: Behandelt Instanzen, die im `stopping` Status feststecken. Versucht zuerst einen Standardstopp. Wenn die Instance nicht gestoppt werden kann, wird die Instance zwangsweise heruntergefahren.

Auswirkung auf die Daten: Versucht zuerst einen Standardstopp, aber wenn der erzwungene Stopp aktiviert wird, kann dies zu Datenverlust oder Beschädigung führen. In seltenen Fällen führt dies zu Schreibvorgängen nach dem Stopp auf EBS-Volumes oder andere gemeinsam genutzte Ressourcen.

Verwendungszweck: Zweiter Stoppversuch, wenn eine Instance nach einem Standardstopp nicht weiterläuft. Weitere Informationen finden Sie unter Probleme beim Stoppen von EC2 Amazon-Instances beheben.

Stopp erzwingen, ohne das Betriebssystem herunterzufahren

Wenn ein erzwungenes Beenden und Umgehen des ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems erforderlich ist, kann die Methode „Stopp erzwingen, ohne das Betriebssystem herunterzufahren“ verwendet werden, um eine Instanz in den `stopped` Status zu versetzen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Zweck: Kombiniert das erzwungene Stoppen mit der Umgehung eines ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems beim Stoppen einer Instanz.

Auswirkung auf die Daten: Das Überspringen des Herunterfahrens des Betriebssystems kann zu Datenverlust oder -beschädigung führen. Der Inhalt des Speichers wird möglicherweise nicht auf die Festplatte geschrieben und kann während des Betriebs verloren IOs gehen. Scripts zum Herunterfahren könnten übersprungen werden. Wenn der erzwungene Stopp aktiviert wird, kann dies zu zusätzlichem Datenverlust oder -beschädigung führen. In seltenen Fällen führt dies zu Schreibvorgängen nach dem Stopp auf EBS-Volumes oder andere gemeinsam genutzte Ressourcen.

Verwendungszweck: Wenn Sie sichergehen möchten, dass Ihre Instance beendet wird und Sie das reibungslose Herunterfahren des Betriebssystems umgehen möchten. Wenn diese Option verwendet wird, während ein standardmäßiger Stopp mit ordnungsgemäßem Herunterfahren des Betriebssystems ausgeführt wird, wird das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems umgangen.

Manuelles Anhalten und Starten Ihrer Instances

Sie können Ihre Amazon EBS-gestützten Instances (Instances mit EBS-Root-Volumes) beenden und starten. Sie können Instances mit einem Instance-Speicher-Root-Volume nicht beenden und starten.

Wenn Sie die Standardmethode zum Stoppen einer Instance verwenden, wird versucht, das Betriebssystem (OS) ordnungsgemäß herunterzufahren. Sie können das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems umgehen. Dies kann jedoch die Datenintegrität gefährden.

> ⚠ Warning
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Stellen Sie vor dem Anhalten einer Instance sicher, dass Sie alle benötigten Daten aus den Instance-Speicher-Volumes in den persistenten Speicher kopiert haben, z. B. Amazon EBS oder Amazon S3.

[Linux-Instances] Die Nutzung des Betriebssystembefehls halt von einer Instance aus initiiert kein Herunterfahren. Wenn Sie den Befehl halt verwenden, wird die Instance nicht angehalten. Stattdessen wird die CPU in den HLT versetzt, wodurch der CPU-Betrieb unterbrochen wird. Die Instance wird weiterhin ausgeführt.

Sie können das Herunterfahren mithilfe des Betriebssystems shutdown oder mithilfe von poweroff Befehlen einleiten. Wenn Sie einen Betriebssystembefehl verwenden, wird die Instance standardmäßig angehalten. Sie können dieses Verhalten ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine von Amazon EBS unterstützte Instance angehalten haben und diese im `stopping`-Status „hängen bleibt“, können Sie das Anhalten erzwingen. Weitere Informationen finden Sie unter Probleme beim Stoppen von EC2 Amazon-Instances beheben.

Methoden zum Stoppen und Starten

- Stoppen Sie eine Instanz mit einem ordnungsgemäßen Herunterfahren des Betriebssystems
- Stoppen Sie eine Instanz und umgehen Sie das reibungslose Herunterfahren des Betriebssystems
- Starten einer Instance

Stoppen Sie eine Instanz mit einem ordnungsgemäßen Herunterfahren des Betriebssystems

Sie können eine Instanz mit der standardmäßigen Stoppmethode beenden, die auch den Versuch eines ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter Standardstopp.

Console

Um eine Instanz mit der Standard-Stoppmethode zu beenden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Instances und dann die Instance aus.
3. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Stop instance (Instance anhalten). Wenn diese Option deaktiviert ist, wurde die Instance entweder bereits angehalten oder das Root-Gerät ist ein Instance-Speicher-Volume.

4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Stop aus. Das Anhalten der Instance kann einige Minuten dauern.

AWS CLI

Um eine Instance mit der Standard-Stop-Methode zu stoppen

Verwenden Sie den Befehl stop-instances.

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine Instanz mit der standardmäßigen Stop-Methode zu beenden

Verwenden Sie das Stop-EC2InstanceCmdlet

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Stoppen Sie eine Instanz und umgehen Sie das reibungslose Herunterfahren des Betriebssystems

Sie können das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems umgehen, wenn Sie eine Instanz beenden. Weitere Informationen finden Sie unter Beenden Sie mit „OS Shutdown“ überspringen.

> **Warning**
>
> Das Umgehen des ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems kann zu Datenverlust oder Beschädigung führen (z. B. wenn Speicherinhalte nicht auf die Festplatte gespült werden oder während der Übertragung verloren gehen IOs) oder dass Shutdown-Skripten übersprungen werden.

Console

Um eine Instanz zu beenden und das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems zu umgehen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die Instance aus.
3. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Stop instance (Instance anhalten).
4. Aktivieren Sie unter Herunterfahren des Betriebssystems überspringen das Kontrollkästchen Herunterfahren des Betriebssystems überspringen. Wenn Sie diese Option nicht in der Konsole sehen, ist sie in der aktuellen Region noch nicht in der Konsole verfügbar. Sie können jedoch mit dem SDK AWS CLI oder auf diese Funktion zugreifen oder es mit einer anderen Region in der Konsole versuchen.
5. Wählen Sie Beenden aus.

AWS CLI

Um eine Instanz zu beenden und das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems zu umgehen

Verwenden Sie den Befehl stop-instances mit. `--skip-os-shutdown`

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --skip-os-shutdown
```

PowerShell

Um eine Instanz zu beenden und das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems zu umgehen

Verwenden Sie das Stop-EC2InstanceCmdlet mit. `-SkipOsShutdown $true`

```
Stop-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SkipOsShutdown $true
```

Starten einer Instance

Sie können eine gestoppte Instanz starten.

Console

Um eine Instanz zu starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie dann Instance-Status, Instanz starten aus.

   Es kann einige Minuten dauern, bis die Instance in den Zustand `running` übergeht.

AWS CLI

Um eine Instanz zu starten

Verwenden Sie den Befehl start-instances.

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine Instanz zu starten

Verwenden Sie das Start-EC2InstanceCmdlet.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Automatisches Anhalten und Starten Ihrer Instances

Sie können das Anhalten und Starten von Instances mit den folgenden Services automatisieren:

Instance Scheduler aktiviert AWS

Sie können Instance Scheduler on verwenden AWS , um das Starten und Stoppen von EC2 Instances zu automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wie verwende ich Instance Scheduler, um Instances CloudFormation zu planen? EC2 Beachten Sie, dass zusätzliche Kosten anfallen.

AWS Lambda und eine EventBridge Amazon-Regel

Sie können Lambda und eine EventBridge Regel verwenden, um Ihre Instances nach einem Zeitplan zu beenden und zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Wie verwende ich Lambda, um EC2 Amazon-Instances in regelmäßigen Abständen zu beenden und zu starten?

Amazon EC2 Auto Scaling

Um sicherzustellen, dass Ihnen die richtige Anzahl von EC2 Amazon-Instances zur Verfügung steht, um die Last für eine Anwendung zu bewältigen, erstellen Sie Auto Scaling Scaling-Gruppen. Amazon EC2 Auto Scaling stellt sicher, dass Ihre Anwendung immer über die richtige Kapazität verfügt, um den Datenverkehrsbedarf zu bewältigen, und spart Kosten, indem Instances nur dann gestartet werden, wenn sie benötigt werden. Beachten Sie, dass Amazon EC2 Auto Scaling nicht benötigte Instances nicht anhält, sondern beendet. Informationen zum Einrichten von Auto Scaling-Gruppen finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon EC2 Auto Scaling.

Alle ausgeführten und angehaltenen Instances suchen

Mit Amazon EC2 Global View finden Sie alle Ihre laufenden und gestoppten Instances AWS-Regionen auf einer einzigen Seite. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Bestandsaufnahme und das Auffinden vergessener Instances. Informationen zur Verwendung von Global View finden Sie unter Ressourcen in allen Regionen mit Amazon EC2 Global View anzeigen.

Alternativ können Sie in jeder Region, in der Sie Instances haben, einen Befehl oder ein Cmdlet ausführen.

AWS CLI

Um die Anzahl der EC2 Instanzen in einer Region abzurufen

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-instances, um die Instanzen in der aktuellen Region zu zählen. Sie müssen diesen Befehl in jeder Region ausführen, in der Sie Instances haben.

```
aws ec2 describe-instances \
    --region us-east-2 \
    --query "length(Reservations[].Instances[])"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
27
```

Um zusammenfassende Informationen über Ihre EC2 Instances in einer Region zu erhalten

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-instances. Sie müssen diesen Befehl in jeder Region ausführen, in der Sie Instances haben.

```
aws ec2 describe-instances \
    --region us-east-2 \
    --query "Reservations[].Instances[].[InstanceId,InstanceType,PrivateIpAddress]"
 \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
-------------------------------------------------------------
|                  DescribeInstances                        |
+---------------------+---------------+-----------------+
|  i-0e3e777f4362f1bf7|  t2.micro     |  10.0.12.9      |
|  i-09453945dcf1529e9|  t2.micro     |  10.0.143.213   |
|  i-08fd74f3f1595fdbd|  m7i.4xlarge  |  10.0.1.103     |
+---------------------+---------------+-----------------+
```

PowerShell

Um die Anzahl der EC2 Instanzen in einer Region zu ermitteln

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance -Region us-east-2).Instances.Length
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
27
```

Um zusammenfassende Informationen zu Ihren EC2 Instances in einer Region zu erhalten

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet. Sie müssen diesen Befehl in jeder Region ausführen, in der Sie Instanzen haben.

```
(Get-EC2Instance).Instances | Select InstanceId, InstanceType, PrivateIpAddress
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InstanceId          InstanceType PrivateIpAddress
----------          ------------ ---------------
i-0e3e777f4362f1bf7 t2.micro     10.0.12.9
i-09453945dcf1529e9 t2.micro     10.0.143.213
i-08fd74f3f1595fdbd m7i.4xlarge  10.0.1.103
```

Die ersten und letzten Startzeiten finden

Wenn Sie eine Instance beschreiben, ist die Startzeit für die Instance die letzte Startzeit. Nachdem Sie eine Instance anhalten und wieder starten, entspricht sie der Startzeit der neuen Instance. Um die anfängliche Startzeit für eine Instance zu ermitteln, auch nach dem Stoppen und Starten, sehen Sie sich den Zeitpunkt an, zu dem die primäre Netzwerkschnittstelle mit der Instance verbunden wurde.

Console

Um die letzte Startzeit zu ermitteln

Wählen Sie die Instance aus und suchen Sie unter Instanzdetails auf der Registerkarte Details nach Startzeit.

Um die erste Startzeit zu ermitteln

Wählen Sie die Instanz aus und suchen Sie auf der Registerkarte Netzwerk unter Netzwerkschnittstellen nach der primären Netzwerkschnittstelle (Geräteindex ist 0).

AWS CLI

Um die ersten und letzten Startzeiten zu ermitteln

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-instances, um sowohl die erste Startzeit als auch die letzte Startzeit für die angegebene Instance anzuzeigen.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query 'Reservations[].Instances[].
{InstanceID:InstanceId,InitialLaunch:NetworkInterfaces[0].Attachment.AttachTime,LastLaunch:L
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
```

```
    {
        "InstanceID": "i-1234567890abcdef0",
        "InitialLaunch": "2024-04-19T00:47:08+00:00",
        "LastLaunch": "2024-05-27T06:24:06+00:00"
    }
]
```

PowerShell

Um die letzte Startzeit zu ermitteln

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.LaunchTime
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Monday, May 27, 2024 6:24:06 AM
```

Um die erste Startzeit zu ermitteln

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance -
InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.NetworkInterfaces.Attachment.AttachTime
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Friday, April 19, 2024 12:47:08 AM
```

Aktivieren Sie den Stopp-Schutz für Ihre Instances EC2

Um zu verhindern, dass eine Instance versehentlich angehalten wird, können Sie einen Anhalte-Schutz für die Instance aktivieren. Der Stopp-Schutz schützt Ihre Instance auch vor versehentlichen Beendigungen.

Das `DisableApiStop` Attribut der EC2 `ModifyInstanceAttribute`Amazon-API steuert, ob die Instance mithilfe der EC2 Amazon-Konsole, der oder der AWS CLI EC2 Amazon-API gestoppt werden kann. Sie können den Wert dieses Attributs beim Starten der Instance festlegen, während die Instance in Betrieb oder angehalten ist.

Überlegungen

- Die Aktivierung des Stopp-Schutzes verhindert nicht, dass Sie eine Instance versehentlich stoppen, indem Sie mit einem Betriebssystembefehl wie shutdown oder poweroff ein Herunterfahren der Instance einleiten.
- Die Aktivierung des Stopp-Schutzes AWS verhindert nicht, dass die Instance gestoppt wird, wenn es ein geplantes Ereignis zum Stoppen der Instance gibt.
- Die Aktivierung des Stop-Schutzes verhindert nicht, dass Amazon EC2 Auto Scaling eine Instance beendet, wenn die Instance fehlerhaft ist oder wenn Scale-In-Ereignisse auftreten. Sie können steuern, ob eine Auto-Scaling-Gruppe eine bestimmte Instance beim Abskalieren beenden kann, indem Sie den Instance-Skalierungsschutz verwenden.
- Der Stop-Schutz verhindert nicht nur, dass Ihre Instance versehentlich gestoppt wird, sondern auch, dass Ihre Instance versehentlich beendet wird, wenn Sie die Konsole oder API verwenden. AWS CLI Es ändert jedoch nicht automatisch das `DisableApiTermination`-Attribut. Beachten Sie, dass, wenn das `DisableApiStop` Attribut auf gesetzt ist`false`, die `DisableApiTermination` Attributeinstellung bestimmt, ob die Instance mithilfe der Konsole oder der API beendet werden kann. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instances beenden.
- Sie können den Stoppschutz nicht für Instance-Speicher-gestützte Instances aktivieren.
- Sie können den Stopp-Schutz nicht für Spot Instances aktivieren.
- Die EC2 Amazon-API folgt einem Konsistenzmodell, wenn Sie den Stop-Schutz aktivieren oder deaktivieren. Dies bedeutet, dass das Ergebnis der Ausführung von Befehlen zum Festlegen des Attributs Anhalte-Schutz möglicherweise nicht sofort für alle nachfolgenden Befehle, die Sie ausführen, sichtbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Eventual Consistency im Amazon EC2 Developer Guide.

Schutzaufgaben anhalten

- Aktivieren des Stopp-Schutzes für eine Instance beim Starten
- Aktivieren des Stopp-Schutzes für eine laufende oder gestoppte Instance
- Deaktivieren des Stopp-Schutzes für eine laufende oder angehaltene Instance

Aktivieren des Stopp-Schutzes für eine Instance beim Starten

Sie können den Stopp-Schutz für eine Instance aktivieren, wenn Sie die Instance starten.

Console

So aktivieren Sie den Stopp-Schutz für eine Instance beim Starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf dem Dashboard Launch Instance (Instance starten) aus.
3. Konfigurieren Sie Ihre Instance im neuen Launch Instance Wizard.
4. Aktivieren Sie im Assistenten den Anhalte-Schutz, indem Sie unter Erweiterte Details die Option Aktivieren für Anhalte-Schutz auswählen.

AWS CLI

So aktivieren Sie den Stopp-Schutz für eine Instance beim Starten

Verwenden Sie den Befehl run-instances, um die Instance zu starten. Fügen Sie den folgenden Parameter hinzu.

```
--disable-api-stop
```

PowerShell

So aktivieren Sie den Stopp-Schutz für eine Instance beim Starten

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet, um die Instanz zu starten. Fügen Sie den folgenden Parameter hinzu.

```
-DisableApiStop $true
```

Aktivieren des Stopp-Schutzes für eine laufende oder gestoppte Instance

Sie können den Stopp-Schutz für eine Instance aktivieren, während die Instance läuft oder gestoppt wird.

Console

Um den Stop-Schutz für eine Instance zu aktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus.

3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie dann Aktionen>Instance-Einstellungen>Anhalte-Schutz ändern.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen EAktivieren und wählen Sie dann Speichern aus.

AWS CLI

Um den Stop-Schutz für eine Instance zu aktivieren

Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --disable-api-stop
```

PowerShell

Um den Stop-Schutz für eine Instance zu aktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DisableApiStop $true
```

Deaktivieren des Stopp-Schutzes für eine laufende oder angehaltene Instance

Sie können den Stopp-Schutz für eine laufende oder gestoppte Instance mit einer der folgenden Methoden deaktivieren.

Console

So deaktivieren Sie den Anhalte-Schutz für eine laufende oder angehaltene Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und dann Actions (Aktionen) rechts oben, Instance Settings (Instance-Einstellungen), Change stop protection (Stopp-Schutz ändern).
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren und wählen Sie dann Speichern aus.

AWS CLI

So deaktivieren Sie den Anhalte-Schutz für eine laufende oder angehaltene Instance

Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --no-disable-api-stop
```

PowerShell

Um den Stop-Schutz für eine Instance zu deaktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DisableApiStop $false
```

Versetzen Sie Ihre Amazon-Instance in den Ruhezustand EC2

Wenn Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen, EC2 signalisiert Amazon dem Betriebssystem, den Ruhezustand durchzuführen (). suspend-to-disk Hierdurch wird der Inhalt des Instance-Arbeitsspeichers (RAM) auf dem Amazon-Elastic-Block-Store (Amazon EBS)-Stamm-Volume gespeichert. Amazon speichert das EBS-Root-Volume der Instance und alle angehängten EBS-Datenvolumes EC2 dauerhaft. Wenn Ihre Instance gestartet wird:

- Das EBS-Stamm-Volume wird in seinem vorherigen Zustand wiederhergestellt.
- Die RAM-Inhalte werden neu geladen.
- Die zuvor auf der Instance ausgeführten Prozesse werden fortgesetzt.
- Zuvor angefügte Daten-Volumes werden erneut angefügt und die Instance behält ihre Instance-ID bei.

Sie können eine Instance nur dann in den Ruhezustand versetzen, wenn sie für den Ruhezustand aktiviert ist und die Voraussetzungen für den Ruhezustand erfüllt.

Wenn das Bootstrapping und Erstellen des Arbeitsspeichers bei einer Instance sehr lange dauern, bevor sie voll produktiv ist, können Sie die Instance mithilfe des Ruhezustands vorbereiten. So bereiten Sie die Instance vor:

1. Starten Sie die Instance mit aktiviertem Ruhezustand.
2. Aktivieren Sie einen gewünschten Instance-Status.
3. Setzen Sie sie in den Ruhezustand, damit sie bereit ist, in den gewünschten Status wieder aufgenommen zu werden.

Die Instance-Nutzung für eine Instance im Ruhezustand, wenn sie sich im `stopped`-Staus befindet, oder für die Datenübertragung, wenn der Inhalt des RAM auf das EBS-Root-Volume übertragen wird, wird Ihnen nicht in Rechnung gestellt. Ihnen werden Gebühren für das Speichern aller EBS-Volumes berechnet, einschließlich für das Speichern der RAM-Inhalte.

Wenn Sie eine Instance nicht mehr benötigen, können Sie sie jederzeit beenden, auch wenn sie sich im Zustand `stopped` (Ruhezustand) befindet. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instances beenden.

Inhalt

- So funktioniert der Ruhezustand von EC2 Amazon-Instances
- EC2 Voraussetzungen für den Ruhezustand der Instance
- Ein Linux-AMI zum Unterstützen des Ruhezustands konfigurieren
- Ruhezustand für eine Amazon-Instance aktivieren EC2
- Deaktivieren von KASLR auf einer Instance (nur Ubuntu)
- Eine Amazon-Instance in den Ruhezustand versetzen EC2
- Starten Sie eine Amazon-Instance im Ruhezustand EC2
- Fehlerbehebung beim Ruhezustand der EC2 Amazon-Instance

So funktioniert der Ruhezustand von EC2 Amazon-Instances

Das folgende Diagramm zeigt einen grundlegenden Überblick über den Ruhezustand von Instances. EC2



Was geschieht, wenn Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen

Wenn Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen, geschieht Folgendes:

- Die Instance wechselt in den Status `stopping`. Amazon EC2 signalisiert dem Betriebssystem, den Ruhezustand auszuführen ()suspend-to-disk. Für den Ruhezustand werden alle Prozesse angehalten, der Inhalt des Instance-Arbeitsspeichers (RAM) wird auf dem EBS-Stamm-Volume gespeichert und dann wird die Instance regulär heruntergefahren.
- Nachdem die Instance vollständig heruntergefahren wurde, wechselt sie in den Zustand `stopped`.
- Alle EBS-Volumes bleiben der Instance angefügt und die Daten bleiben erhalten, auch der gespeicherte RAM-Inhalt.
- Alle EC2 Amazon-Instance-Speicher-Volumes bleiben an die Instance angehängt, aber die Daten auf den Instance-Speicher-Volumes gehen verloren.
- In den meisten Fällen wird die Instance beim Start zu einem neuen Basis-Host-Computer migriert. Dies geschieht auch, wenn Sie eine Instance anhalten und starten.
- Wenn die Instance gestartet wird, wird die Instance hochgefahren und das Betriebssystem liest den Inhalt des RAM vom EBS-Root-Volume ein, bevor es Prozesse aufhebt, um den Status wiederherzustellen.
- Die Instance behält ihre privaten IPv4 Adressen und alle IPv6 Adressen. Wenn die Instanz gestartet wird, behält die Instanz weiterhin ihre privaten IPv4 Adressen und alle IPv6 Adressen bei.
- Amazon EC2 veröffentlicht die öffentliche IPv4 Adresse. Wenn die Instance gestartet wird, EC2 weist Amazon der Instance eine neue öffentliche IPv4 Adresse zu.
- Die Instance behält die zugeordneten Elastic IP-Adressen bei. Für Elastic IP-Adressen, die einer Instance im Ruhezustand zugeordnet sind, fallen Gebühren an.

Informationen zum Unterschied zwischen Ruhezustand und Neustart, Anhalten und Beenden finden Sie unter Unterschiede zwischen Instance-Status.

Einschränkungen

- Wenn Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen, gehen sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes verloren.
- (Linux-Instances) Sie können eine Linux-Instance mit mehr als 150 GiB RAM nicht in den Ruhezustand versetzen.
- (Windows-Instanzen) Sie können eine Windows-Instanz mit mehr als 16 GiB RAM nicht in den Ruhezustand versetzen.
- Solange sich Ihre Instance im Ruhezustand befindet, können Sie sie nicht ändern. Dies unterscheidet sich von einer gestoppten Instance, die sich nicht im Ruhezustand befindet. Hier können Sie bestimmte Attribute ändern, z. B. den Instance-Typ oder die Größe.
- Wenn Sie einen Snapshot oder ein AMI aus einer Instance erstellen, die im Ruhezustand ist oder den Ruhezustand aktiviert hat, können Sie möglicherweise keine Verbindung mit einer neuen Instance herstellen, die aus dem AMI oder aus einem AMI, das aus dem Snapshot erstellt wurde, gestartet wird.
- (Nur Spot-Instances) Wenn Amazon Ihre Spot-Instance EC2 in den Ruhezustand versetzt, EC2 kann nur Amazon Ihre Instance wieder aufnehmen. Wenn Sie Ihre Spot Instance in den Ruhezustand versetzen (vom Benutzer initiierter Ruhezustand), können Sie Ihre Instance fortsetzen. Eine Spot Instance im Ruhezustand kann nur wieder aufgenommen werden, wenn Kapazität verfügbar ist und der Spot-Preis kleiner oder gleich Ihrem angegebenen Höchstpreis ist.
- Sie können eine Instance in den Ruhezustand versetzen, die sich in einer Auto Scaling-Gruppe befindet oder von Amazon ECS verwendet wird. Wenn sich Ihre Instance in einer Auto Scaling-Gruppe befindet und Sie versuchen, sie in den Ruhezustand zu versetzen, markiert der Amazon EC2 Auto Scaling-Service die gestoppte Instance als fehlerhaft und beendet sie möglicherweise und startet eine Ersatz-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Zustandsprüfungen für Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.
- Sie können keine Instance in den Ruhezustand versetzen, die für den UEFI-Startmodus mit UEFI Secure Boot aktiviert konfiguriert ist.
- Wenn Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen, die in eine Kapazitätsreservierung gestartet wurde, stellt das Kapazitätsreservierung nicht sicher, dass die Instance im Ruhezustand fortgesetzt werden kann, nachdem Sie versucht haben, sie zu starten.

- Sie können eine Instance, die einen Kernel unter 5.10 verwendet, nicht in den Ruhezustand versetzen, wenn der Federal Information Processing Standard (FIPS)-Modus aktiviert ist.
- Das Aufrechterhalten des Ruhezustands einer Instance für mehr als 60 Tagse wird nicht unterstützt. Wenn der Ruhezustand länger als 60 Tage beibehalten werden soll, müssen Sie die in den Ruhezustand versetzte Instance starten, anhalten und starten.
- Unsere Plattform wird regelmäßig mit Upgrades und Sicherheits-Patches aktualisiert, was zu Konflikten mit vorhandenen Instances im Ruhezustand führen kann. Sie werden über kritische Updates benachrichtigt, für die Instances im Ruhezustand gestartet werden müssen, damit die Instance heruntergefahren oder neu gestartet werden kann, um erforderliche Upgrades und Sicherheits-Patches anzuwenden.

Überlegungen zum Ruhezustand einer Spot Instance

- Wenn Sie Ihre Spot Instance in den Ruhezustand versetzen, können Sie sie neu starten, sofern Kapazität verfügbar ist und der Spot-Preis kleiner oder gleich Ihrem angegebenen Höchstpreis ist.
- Wenn Amazon Ihre Spot-Instance in EC2 den Ruhezustand versetzt:
  - Nur Amazon EC2 kann Ihre Instance fortsetzen.
  - Amazon EC2 nimmt die Spot-Instance im Ruhezustand wieder auf, wenn Kapazität mit einem Spot-Preis verfügbar wird, der unter Ihrem angegebenen Höchstpreis liegt oder diesem entspricht.
  - Bevor Amazon Ihre Spot-Instance EC2 in den Ruhezustand versetzt, erhalten Sie zwei Minuten vor Beginn des Ruhezustands eine Unterbrechungsbenachrichtigung.

  Weitere Informationen finden Sie unter Spot-Instance-Unterbrechungen.

EC2 Voraussetzungen für den Ruhezustand der Instance

Sie können die Unterstützung für den Ruhezustand für eine On-Demand-Instance oder eine Spot-Instance aktivieren, wenn Sie sie starten. Sie können den Ruhezustand nicht auf einer vorhandenen Instance (ausgeführt oder angehalten) aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Ruhezustand aktivieren.

Anforderungen zum Versetzen einer Instance in den Ruhezustand

- AWS-Regionen
- AMIs

- -Instance-Familien
- Instance-RAM-Größe
- Root-Volume-Typ
- Root-Volume-Größe
- Root-Volume-Verschlüsselung
- EBS-Volume-Typ
- Spot-Instance-Anforderungen

AWS-Regionen

Sie können den Ruhezustand für alle Instances verwenden. AWS-Regionen

AMIs

Sie müssen ein HVM-AMI verwenden, das den Ruhezustand unterstützt. Folgendes AMIs unterstützt den Ruhezustand:

Linux AMIs

AMIs für Intel- und AMD-Instance-Typen

- AL2023 AMI veröffentlicht 2023.09.20 oder später [1]
- Amazon Linux 2 AMI ab 29.08.2019
- Amazon Linux AMI 2018.03, veröffentlicht ab 16.11.2018
- CentOS Version 8 AMI [2] (Zusätzliche Konfiguration ist erforderlich)
- Fedora Version 34 oder höher AMI [2] (Zusätzliche Konfiguration ist erforderlich)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9 AMI [2] (Zusätzliche Konfiguration ist erforderlich)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 AMI [2] (Zusätzliche Konfiguration ist erforderlich)
- Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish) AMI mit einer Seriennummer ab 20230303 oder höher [3]
- Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)-AMI mit einer Seriennummer ab 20210820 oder höher [3]
- Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)-AMI mit einer Seriennummer ab 20190722.1 oder höher [3] [5]
- Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)-AMI [3] [4] [5] (Zusätzliche Konfiguration ist erforderlich)

AMIs für Graviton-Instance-Typen

- AL2023 AMI (64-Bit-Arm) veröffentlicht 2024.07.01 oder später [1]

- Amazon-Linux-2-AMI (64 Bit Arm) ab 20.06.2024 oder höher
- Ubuntu 22.04.2 LTS (64 Bit Arm) (Jammy Jellyfish)-AMI mit einer Seriennummer ab 20240701 oder höher [3]
- Ubuntu 20.04 LTS (64-bit Arm) (Focal Fossa)-AMI mit einer Seriennummer ab 20240701 oder höher [3]

[1] Für minimales AMI AL2 023 ist eine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

[2] Für CentOS, Fedora und Red Hat Enterprise Linux wird der Ruhezustand nur auf Nitro-basierten Instances unterstützt.

[3] Wir empfehlen, KASLR auf Instances mit Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish), Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa), Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) und Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren von KASLR auf einer Instance (nur Ubuntu).

[4] Für das Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus)-AMI wird der Ruhezustand auf `t3.nano`-Instance-Typen nicht unterstützt. Es wird kein Patch zur Verfügung gestellt, da Ubuntu (Xenial Xerus) die Unterstützung im April 2021 beendet hat. Wenn Sie `t3.nano`-Instance-Typen nutzen möchten empfehlen wir, auf Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish) AMI, Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) AMI oder Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) AMI upzugraden.

[5] Support für Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) und Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) hat das Ende der Lebensdauer erreicht.

Informationen zum Konfigurieren eines eigenen AMI zum Unterstützen des Ruhezustands finden Sie unter Ein Linux-AMI zum Unterstützen des Ruhezustands konfigurieren.

Die Unterstützung für andere Versionen von Ubuntu sowie für andere Betriebssysteme folgt in Kürze.

Windows AMIs

- Windows Server 2022-AMI ab 13.09.2023
- Windows Server 2019-AMI ab 11.09.2019
- Windows Server 2016-AMI ab 11.09.2019
- Windows Server 2012 R2-AMI ab 11.09.2019
- Windows Server 2012-AMI ab 11.09.2019

-Instance-Familien

Sie müssen eine Instance-Familie verwenden, die den Ruhezustand unterstützt. Bare-Metal-Instances werden jedoch nicht unterstützt.

- Allzweck: M3, M4, M5, M5a, M5ad, M5d, M6a, M6g, M6gd, M6i, M6id, M6idn, M6in, M7a, M7g, M7gd, M7i, M7i-flex, M8g, M8gd, T2, T3, T3a, T4g
- Computeroptimiert: C3, C4, C5, C5d, C6a, C6g, C6gd, C6gn, C6i, C6id, C6in, C7a, C7g, C7gd, C7gn, C7i, C7i-Flex, C8g, C8gd, C8gd, C8gn
- Speicheroptimiert: R3, R4, R5, R5a, R5ad, R5d, R6a, R6g, R6gd, R6idn, R6in, R7a, R7g, R7gd, R7i, R7iz, R8g, R8gd, X2gd
- Speicheroptimiert: I3, i3EN, i4G, i7I, i7Ie, i8G, i4GN, IS4Gen

Console

Um die Instance-Typen abzurufen, die den Ruhezustand unterstützen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instance Types (Instance-Typen) aus.
3. Fügen Sie den Filter On-Demand-Hibernation-Unterstützung = true hinzu.
4. (Optional) Fügen Sie Filter hinzu, um den Anwendungsbereich auf bestimmte Instance-Typen, die für Sie von Interesse sind, weiter auszudehnen.

AWS CLI

Um die Instance-Typen abzurufen, die den Ruhezustand unterstützen

Verwenden Sie den describe-instance-types-Befehl. Beachten Sie, dass die verfügbaren Instance-Typen je nach Region variieren.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=hibernation-supported,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Um die Instance-Typen abzurufen, die den Ruhezustand unterstützen

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2InstanceType. Beachten Sie, dass die verfügbaren Instanztypen je nach Region variieren.

```
(Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="hibernation-supported"; Values="true"}).InstanceType | Sort-
Object
```

Instance-RAM-Größe

Linux-Instances — Sie müssen weniger als 150 GiB groß sein.

Windows-Instanzen — Müssen kleiner oder gleich 16 GiB sein. Um eine T3- oder T3a-Windows-Instance in den Ruhezustand zu versetzen, empfehlen wir mindestens 1 GiB RAM.

Root-Volume-Typ

Bei dem Root-Volume muss es sich um ein EBS-Volume handeln, nicht um ein Instance-Speicher-Volume.

Root-Volume-Größe

Das Root-Volume muss groß genug sein, um den RAM-Inhalt zu speichern und die von Ihnen erwartete Nutzung, beispielsweise das Betriebssystem oder Anwendungen, aufzunehmen. Wenn Sie den Ruhezustand aktivieren, wird beim Starten Speicherplatz auf dem Stamm-Volume zugewiesen, um den RAM zu speichern.

Root-Volume-Verschlüsselung

Das Root-Volume muss verschlüsselt werden, um den Schutz sensibler Inhalte zu gewährleisten, die sich zum Zeitpunkt des Ruhezustands im Speicher befinden. Wenn RAM-Daten auf das EBS-Stamm-Volume verschoben werden, werden sie immer verschlüsselt. Die Verschlüsselung des Stamm-Volumes wird beim Starten der Instance erzwungen.

Verwenden Sie eine der folgenden drei Optionen, um sicherzustellen, dass das Stammvolume ein verschlüsseltes EBS-Volume ist:

- EBS-Verschlüsselung standardmäßig — Sie können die EBS-Verschlüsselung standardmäßig aktivieren, um sicherzustellen, dass alle in Ihrem Konto neu erstellten EBS-Volumes verschlüsselt sind. AWS Auf diese Weise können Sie den Ruhezustand für Ihre Instances aktivieren, ohne die Verschlüsselungsabsicht beim Instance-Start anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung als Standard aktivieren.

- EBS-Verschlüsselung in einem Schritt — Sie können verschlüsselte EBS-gestützte EC2 Instances von einem unverschlüsselten AMI aus starten und gleichzeitig den Ruhezustand aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung mit EBS-gestützter Verschlüsselung verwenden AMIs.
- Verschlüsseltes AMI: Sie können die EBS-Verschlüsselung unter Verwendung eines verschlüsselten AMI zum Starten Ihrer Instance aktivieren. Wenn Ihr AMI über kein verschlüsseltes Stamm-Snapshot verfügt, können Sie es auf ein neues AMI kopieren und Verschlüsselung anfordern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verschlüsseln eines unverschlüsselten Images während des Kopierens und Kopieren eines AMI.

EBS-Volume-Typ

Die EBS-Volumes müssen einen der folgenden EBS-Volume-Typen verwenden:

- Allzweck-SSD (`gp2` und `gp3`)
- Bereitgestellte IOPS SSD (`io1` und `io2`)

Wenn Sie einen Volume-Typ Provisioned IOPS SSD wählen, müssen Sie das EBS-Volume mit den entsprechenden IOPS bereitstellen, um eine optimale Leistung für den Ruhezustand zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume-Typen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Spot-Instance-Anforderungen

Für Spot Instances gelten folgende Anforderungen:

- Der Spot Instance-Anfrage-Typ muss `persistent` sein.
- Sie können in der Spot-Instance-Anforderung keine Startgruppe angeben.

Ein Linux-AMI zum Unterstützen des Ruhezustands konfigurieren

Das folgende Linux AMIs kann den Ruhezustand einer EC2 Amazon-Instance unterstützen, sofern Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen zusätzlichen Konfigurationsschritte ausführen.

Zusätzliche Konfigurationsschritte sind erforderlich für:

- AL2023 Minimal AMI veröffentlicht 2023.09.20 oder später
- Mindest-AMI für Amazon Linux 2, veröffentlicht am 29.08.2019 oder später

- Amazon Linux 2 veröffentlicht vor 29.08.2019
- Amazon Linux veröffentlicht vor 16.11.2018
- CentOS Version 8 oder neuer
- Fedora Version 34 oder höher
- Red Hat Enterprise Linux 8 oder 9
- Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) veröffentlicht vor Seriennummer 20210820
- Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) veröffentlicht vor Seriennummer 20190722.1
- Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

Informationen zu Linux und Windows AMIs , die den Ruhezustand unterstützen und für die keine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist, finden Sie unter. AMIs

Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Instance-Software auf Ihrer Amazon-Linux-2-Instance.

AL2023 Minimal AMI veröffentlicht 2023.09.20 oder später

So konfigurieren Sie ein minimales AL2 023-AMI, veröffentlicht 2023.09.20 oder höher, um den Ruhezustand zu unterstützen

1. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install ec2-hibinit-agent
```

2. Den Service neu starten.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start hibinit-agent
```

Mindest-AMI für Amazon Linux 2, veröffentlicht am 29.08.2019 oder später

So konfigurieren Sie ein Mindest-AMI für Amazon Linux 2, das 2019.08.29 oder später veröffentlicht wurde, zur Unterstützung des Ruhezustands

1. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

2. Den Service neu starten.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start hibinit-agent
```

Amazon Linux 2 veröffentlicht vor 29.08.2019

So konfigurieren Sie ein Amazon-Linux-2-AMI vor 29.08.2019 zum Unterstützen des Ruhezustands

1. Aktualisieren Sie den Kernel auf `4.14.138-114.102` oder höher.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
```

2. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

3. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Überprüfen Sie, ob die Kernel-Version auf `4.14.138-114.102` oder höher aktualisiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

5. Halten Sie die Instance an und erstellen Sie ein AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

Amazon Linux veröffentlicht vor 16.11.2018

So konfigurieren Sie ein Amazon Linux-AMI, veröffentlicht vor 16.11.2018, zum Unterstützen des Ruhezustands

1. Aktualisieren Sie den Kernel auf `4.14.77-70.59` oder höher.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
```

2. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

3. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Bestätigen Sie, dass die Kernel-Version auf `4.14.77-70.59` oder höher aktualisiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

5. Halten Sie die Instance an und erstellen Sie ein AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

CentOS Version 8 oder neuer

So konfigurieren Sie ein AMI der CentOS Version 8 oder höher zur Unterstützung des Ruhezustands

1. Aktualisieren Sie den Kernel auf `4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64` oder höher.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
```

2. Installieren Sie das EPEL-Repository (Fedora Extra Packages for Enterprise Linux).

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-
latest-8.noarch.rpm
```

3. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

4. Aktivieren Sie den Ruhezustand des Agenten, um beim Booten zu starten.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable hibinit-agent.service
```

5. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

6. Bestätigen Sie, dass die Kernel-Version auf `4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64` oder später aktualisiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Fedora Version 34 oder höher

So konfigurieren Sie ein AMI der Fedora Version 34 oder höher zur Unterstützung des Ruhezustands

1. Aktualisieren Sie den Kernel auf `5.12.10-300.fc34.x86_64` oder höher.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
   ```

2. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf install ec2-hibinit-agent
   ```

3. Aktivieren Sie den Ruhezustand des Agenten, um beim Booten zu starten.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo systemctl enable hibinit-agent.service
   ```

4. Starten Sie die Instance neu.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```

5. Bestätigen Sie, dass die Kernel-Version auf `5.12.10-300.fc34.x86_64` oder später aktualisiert wurde.

   ```
   [ec2-user ~]$ uname -a
   ```

Red Hat Enterprise Linux 8 oder 9

So konfigurieren Sie ein AMI des Red Hat Enterprise Linux 8 oder 9 zur Unterstützung des Ruhezustands

1. Aktualisieren Sie den Kernel auf `4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64` oder höher.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum update kernel
   ```

2. Installieren Sie das EPEL-Repository (Fedora Extra Packages for Enterprise Linux).

   RHEL-Version 8:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

RHEL-Version 9:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

3. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install ec2-hibinit-agent
```

4. Aktivieren Sie den Ruhezustand des Agenten, um beim Booten zu starten.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable hibinit-agent.service
```

5. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

6. Bestätigen Sie, dass die Kernel-Version auf `4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64` oder später aktualisiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) veröffentlicht vor Seriennummer 20210820

Ein Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)-AMI, das vor der Seriennummer 20210820 veröffentlicht wurde, für die Unterstützung der Ruhezustandsfunktion konfigurieren

1. Aktualisieren Sie das linux-aws-kernel auf `5.8.0-1038.40` oder höher und grub2 auf oder später. `2.04-1ubuntu26.13`

```
[ec2-user ~]$ sudo apt update
[ec2-user ~]$ sudo apt dist-upgrade
```

2. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

3. Bestätigen Sie, dass die Kernel-Version auf `5.8.0-1038.40` oder später aktualisiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

4. Bestätigen Sie, dass die grub2-Version auf `2.04-1ubuntu26.13` oder eine neuere Version aktualisiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ dpkg --list | grep grub2-common
```

Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) veröffentlicht vor Seriennummer 20190722.1

So konfigurieren Sie ein Ubuntu 18.04 LTS-AMI, das vor der Seriennummer 20190722.1 veröffentlicht wurde, um den Ruhezustand zu unterstützen

1. Aktualisieren Sie den Kernel auf `4.15.0-1044` oder höher.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt update
[ec2-user ~]$ sudo apt dist-upgrade
```

2. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt install ec2-hibinit-agent
```

3. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Bestätigen Sie, dass die Kernel-Version auf `4.15.0-1044` oder später aktualisiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

Um Ubuntu 16.04 LTS für die Unterstützung des Ruhezustands zu konfigurieren, müssen Sie das linux-aws-hwe Kernel-Paket Version 4.15.0-1058-aws oder höher und den ec2-hibinit-Agenten installieren.

> **Important**
>
> Das Kernelpaket `linux-aws-hwe` wird von Canonical unterstützt. Die Standardunterstützung für Ubuntu 16.04 LTS endete im April 2021 und das Paket erhält keine regelmäßigen Updates mehr. Es wird jedoch zusätzliche Sicherheitsupdates erhalten, bis der erweiterte Sicherheitswartungs-Support 2024 endet. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Hibernation für Ubuntu 16.04 LTS, jetzt verfügbar im Canonical Ubuntu-Blog. Es wird empfohlen, auf Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)-AMI oder Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)-AMI upzugraden.

So konfigurieren Sie ein Ubuntu 16.04 LTS AMI zur Unterstützung des Ruhezustands

1. Aktualisieren Sie den Kernel auf `4.15.0-1058-aws` oder höher.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt update
[ec2-user ~]$ sudo apt install linux-aws-hwe
```

2. Installieren des `ec2-hibinit-agent`-Paket aus den Repositories.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt install ec2-hibinit-agent
```

3. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Bestätigen Sie, dass die Kernel-Version auf `4.15.0-1058-aws` oder später aktualisiert wurde.

```
[ec2-user ~]$ uname -a
```

Ruhezustand für eine Amazon-Instance aktivieren EC2

Um eine Instance in den Ruhezustand zu setzen, müssen Sie sie zunächst beim Starten der Instance für den Ruhezustand aktivieren.

> **Important**
>
> Für einmal gestartete Instances kann der Ruhezustand nicht mehr aktiviert oder deaktiviert werden.

Aufgaben

- Aktivieren des Ruhezustands für On-Demand-Instances
- Aktivieren des Ruhezustands für Spot Instances
- Anzeigen, ob eine Instance für den Ruhezustand aktiviert ist

Aktivieren des Ruhezustands für On-Demand-Instances

Sie können den Ruhezustand für Ihre On-Demand-Instances aktivieren.

Console

So aktivieren Sie den Ruhezustand für eine On-Demand-Instance

1. Folgen Sie den Anweisungen zum Starten einer Instance, aber starten Sie die Instance erst, nachdem Sie die folgenden Schritte zur Aktivierung des Ruhezustands ausgeführt haben.
2. Um den Ruhezustand zu aktivieren, konfigurieren Sie die folgenden Felder im Launch Instance Wizard:

   a. Wählen Sie unter Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)) ein AMI aus, das den Ruhezustand unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter AMIs.

   b. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) einen unterstützten Instance-Typ aus. Weitere Informationen finden Sie unter -Instance-Familien.

   c. Wählen Sie unter Configure storage (Speicher konfigurieren) die Option Advanced (Erweitert) (rechts) und geben Sie die folgenden Informationen für das Root-Volume an:

      - Geben Sie unter Größe (GiB) die Größe des EBS-Stamm-Volumes ein. Das Volume muss groß genug sein, um den RAM-Inhalt zu speichern und der erwarteten Nutzung gerecht zu werden.
      - Wählen Sie unter Volume type (Volume-Typ) einen unterstützten EBS-Volume-Typ aus Allzweck-SSD (`gp2` und `gp3`) oder bereitgestellte IOPS-SSD (`io1` und `io2`).

- Wählen Sie für Encrypted (Verschlüsselt) die Option Yes (Ja) aus. Wenn Sie die Verschlüsselung in dieser AWS Region standardmäßig aktiviert haben, ist Ja ausgewählt.
- Wählen Sie für KMS key (KMS-Schlüssel) den Verschlüsselungsschlüssel für das Volume. Wenn Sie die Verschlüsselung in dieser AWS Region standardmäßig aktiviert haben, wird der Standard-Verschlüsselungsschlüssel ausgewählt.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für das Stamm-Volume finden Sie unter EC2 Voraussetzungen für den Ruhezustand der Instance.

d. Erweitern Sie Advanced details (Erweiterte Details) und wählen Sie für Stop – Hibernate behavior (Stopp – Ruhezustand) die Option Enable (Aktivieren) aus.

3. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

AWS CLI

So aktivieren Sie den Ruhezustand für eine On-Demand-Instance

Starten Sie mit dem Befehl run-instances eine Instance. Geben Sie die EBS-Stamm-Volume-Parameter mithilfe des `--block-device-mappings file://mapping.json`-Parameters an und aktivieren Sie den Ruhezustand mithilfe des `--hibernation-options Configured=true`-Parameters.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type m5.large \
    --block-device-mappings file://mapping.json \
    --hibernation-options Configured=true \
    --count 1 \
    --key-name MyKeyPair
```

Geben Sie in Folgendes a `mapping.json`.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/xvda",
```

```
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 30,
            "VolumeType": "gp2",
            "Encrypted": true
        }
    }
]
```

Der Wert für `DeviceName` muss mit dem Namen des Stammgeräts übereinstimmen, der dem AMI zugeordnet ist. Um den Namen des Stammgeräts zu finden, verwenden Sie den Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami-0abcdef1234567890
```

Wenn Sie die Verschlüsselung in dieser AWS Region standardmäßig aktiviert haben, können Sie sie weglassen`"Encrypted": true`.

PowerShell

So aktivieren Sie den Ruhezustand für eine On-Demand-Instance

Verwenden Sie den New-EC2InstanceBefehl, um eine Instance zu starten. Geben Sie das EBS-Stamm-Volume an, indem Sie zuerst die Blockgerät-Zuweisung definieren und sie dann mit dem `-BlockDeviceMappings`-Parameter dem Befehl hinzufügen. Aktivieren Sie den Ruhezustand mit dem Parameter `-HibernationOptions_Configured $true`.

```
$ebs_encrypt = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$ebs_encrypt.DeviceName = "/dev/xvda"
$ebs_encrypt.Ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeSize = 30
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeType = "gp2"
$ebs_encrypt.Ebs.Encrypted = $true

New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType m5.large `
    -BlockDeviceMappings $ebs_encrypt `
    -HibernationOptions_Configured $true `
    -MinCount 1 `
    -MaxCount 1 `
    -KeyName MyKeyPair
```

Der Wert für `DeviceName` muss mit dem Namen des Stammgeräts übereinstimmen, der dem AMI zugeordnet ist. Verwenden Sie den Get-EC2ImageBefehl, um den Namen des Root-Geräts zu ermitteln.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Wenn Sie die Verschlüsselung in dieser AWS Region standardmäßig aktiviert haben, können Sie sie bei der Zuordnung `Encrypted = $true` von Blockgeräten weglassen.

Aktivieren des Ruhezustands für Spot Instances

Sie können den Ruhezustand für Ihre Spot-Instances aktivieren. Weitere Informationen zum Ruhezustand einer Spot Instance bei einer Unterbrechung finden Sie unter Spot-Instance-Unterbrechungen.

Console

So aktivieren Sie den Ruhezustand für eine Spot Instance

1. Befolgen Sie das Verfahren zum Anfordern einer Spot Instance mithilfe des Launch Instance Wizard. Starten Sie die Instance jedoch erst, wenn Sie die folgenden Schritte zum Aktivieren des Ruhezustands ausgeführt haben.
2. Um den Ruhezustand zu aktivieren, konfigurieren Sie die folgenden Felder im Launch Instance Wizard:

   a. Wählen Sie unter Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)) ein AMI aus, das den Ruhezustand unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter AMIs.

   b. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) einen unterstützten Instance-Typ aus. Weitere Informationen finden Sie unter -Instance-Familien.

   c. Wählen Sie unter Configure storage (Speicher konfigurieren) die Option Advanced (Erweitert) (rechts) und geben Sie die folgenden Informationen für das Root-Volume an:

      - Geben Sie unter Größe (GiB) die Größe des EBS-Stamm-Volumes ein. Das Volume muss groß genug sein, um den RAM-Inhalt zu speichern und der erwarteten Nutzung gerecht zu werden.
      - Wählen Sie unter Volume type (Volume-Typ) einen unterstützten EBS-Volume-Typ aus Allzweck-SSD (`gp2` und `gp3`) oder bereitgestellte IOPS-SSD (`io1` und `io2`).

- Wählen Sie für Encrypted (Verschlüsselt) die Option Yes (Ja) aus. Wenn Sie die Verschlüsselung in dieser AWS Region standardmäßig aktiviert haben, ist Ja ausgewählt.
- Wählen Sie für KMS key (KMS-Schlüssel) den Verschlüsselungsschlüssel für das Volume. Wenn Sie die Verschlüsselung in dieser AWS Region standardmäßig aktiviert haben, wird der Standard-Verschlüsselungsschlüssel ausgewählt.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für das Stamm-Volume finden Sie unter EC2 Voraussetzungen für den Ruhezustand der Instance.

d. Erweitern Sie Erweiterte Details und führen Sie zusätzlich zu den Feldern zum Konfigurieren einer Spot Instance folgende Schritte aus:

i. Wählen Sie als Anforderungstyp die Option Persistent aus.

ii. Wählen Sie für Verhalten bei Unterbrechungen die Option Ruhezustand aus. Alternativ können Sie für das Verhalten Anhalten – Ruhezustand die Option Aktivieren wählen. Beide Felder aktivieren den Ruhezustand auf Ihrer Spot Instance. Sie müssen nur eine davon konfigurieren.

3. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

AWS CLI

So aktivieren Sie den Ruhezustand für eine Spot Instance

Starten Sie mit dem Befehl run-instances eine Spot Instance. Geben Sie die EBS-Stamm-Volume-Parameter mithilfe des `--block-device-mappings file://mapping.json`-Parameters an und aktivieren Sie den Ruhezustand mithilfe des `--hibernation-options Configured=true`-Parameters. Der Anfrage-Typ (`SpotInstanceType`) der Spot Instance muss `persistent` sein.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type c4.xlarge \
    --block-device-mappings file://mapping.json \
    --hibernation-options Configured=true \
    --count 1 \
```

```
    --key-name MyKeyPair
    --instance-market-options
        {
           "MarketType":"spot",
           "SpotOptions":{
              "MaxPrice":"1",
              "SpotInstanceType":"persistent"
            }
        }
```

Geben Sie die Parameter des EBS-Root-Volumes in `mapping.json` wie folgt an.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/xvda",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 30,
            "VolumeType": "gp2",
            "Encrypted": true
        }
    }
]
```

Der Wert für `DeviceName` muss mit dem Namen des Stammgeräts übereinstimmen, der dem AMI zugeordnet ist. Um den Namen des Stammgeräts zu finden, verwenden Sie den Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami-0abcdef1234567890
```

Wenn Sie die Verschlüsselung in dieser AWS Region standardmäßig aktiviert haben, können Sie sie weglassen`"Encrypted": true`.

PowerShell

So aktivieren Sie den Ruhezustand für eine Spot Instance

Verwenden Sie den New-EC2InstanceBefehl, um eine Spot-Instance anzufordern. Geben Sie das EBS-Stamm-Volume an, indem Sie zuerst die Blockgerät-Zuweisung definieren und sie dann mit dem `-BlockDeviceMappings`-Parameter dem Befehl hinzufügen. Aktivieren Sie den Ruhezustand mit dem Parameter `-HibernationOptions_Configured $true`.

```
$ebs_encrypt = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
```

```
$ebs_encrypt.DeviceName = "/dev/xvda"
$ebs_encrypt.Ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeSize = 30
$ebs_encrypt.Ebs.VolumeType = "gp2"
$ebs_encrypt.Ebs.Encrypted = $true

New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType m5.large `
    -BlockDeviceMappings $ebs_encrypt `
    -HibernationOptions_Configured $true `
    -MinCount 1 `
    -MaxCount 1 `
    -KeyName MyKeyPair `
    -InstanceMarketOption @(
        MarketType = spot;
        SpotOptions @{
        MaxPrice = 1;
        SpotInstanceType = persistent}
    )
```

Der Wert für `DeviceName` muss mit dem Namen des Stammgeräts übereinstimmen, der dem AMI zugeordnet ist. Verwenden Sie den Get-EC2ImageBefehl, um den Namen des Root-Geräts zu ermitteln.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Wenn Sie die Verschlüsselung in dieser AWS Region standardmäßig aktiviert haben, können Sie sie bei der Zuordnung `Encrypted = $true` von Blockgeräten weglassen.

Anzeigen, ob eine Instance für den Ruhezustand aktiviert ist

Sie können überprüfen, ob eine Instance für den Ruhezustand aktiviert ist.

Console

So zeigen Sie an, ob eine Instance für den Ruhezustand aktiviert ist

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

3. Wählen Sie die Instance aus und überprüfen Sie auf der Registerkarte Details im Bereich Instance-Details das Stop-Hibernate-Verhalten. Enabled (Aktiviert) gibt an, dass die Instance für den Ruhezustand aktiviert ist.

AWS CLI

So zeigen Sie an, ob eine Instance für den Ruhezustand aktiviert ist

Verwenden Sie den Befehl describe-instances und geben Sie den Parameter `--filters "Name=hibernation-options.configured,Values=true"` an, um die für den Ruhezustand aktivierten Instances zu filtern.

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=hibernation-options.configured,Values=true"
```

Das folgende Feld in der Ausgabe gibt an, dass die Instance für den Ruhezustand aktiviert wurde.

```
"HibernationOptions": {
    "Configured": true
}
```

PowerShell

So zeigen Sie an, ob eine Instance für den Ruhezustand aktiviert ist

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet und filtern Sie Instances, die für den Ruhezustand aktiviert sind.

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Name="hibernation-options.configured"; Values="true"}).Instances
```

Deaktivieren von KASLR auf einer Instance (nur Ubuntu)

Um den Ruhezustand auf einer neu gestarteten Instance mit Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus), Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) mit Seriennummer 20190722.1 oder höher oder Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) mit Seriennummer 20210820 oder höher auszuführen, raten wir dazu, KASLR (Kernel Address Space Layout Randomization) zu deaktivieren. Unter Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS oder Ubuntu 20.04 LTS ist KASLR standardmäßig aktiviert

KASLR ist ein standardmäßiges Linux-Kernel-Sicherheitsfeature, die Sie dabei unterstützt, Risiken und Auswirkungen noch nicht erkannter Schwachstellen des Speicherzugriffs zu reduzieren, indem der Wert der Basisadresse des Kernels randomisiert wird. Wenn KASLR aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, dass die Instance nicht mehr gestartet wird, nachdem sie in den Ruhezustand versetzt wurde.

Weitere Informationen über KASLR finden Sie unter Ubuntu-Features.

So deaktivieren Sie KASLR auf einer Instance, die mit Ubuntu gestartet wurde

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung mit Ihrer Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.
2. Öffnen Sie die Datei `/etc/default/grub.d/50-cloudimg-settings.cfg` mit einem Editor Ihrer Wahl. Bearbeiten Sie die Zeile `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` so, dass die Option `nokaslr` an ihrem Ende angefügt wird wie im folgenden Beispiel veranschaulicht.

   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty1 console=ttyS0
    nvme_core.io_timeout=4294967295 nokaslr"
   ```
3. Speichern Sie die Datei und beenden Sie den Editor.
4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Grub-Konfiguration erneut zu erstellen.

   ```
   sudo update-grub
   ```
5. Starten Sie die Instance neu.

   ```
   sudo reboot
   ```
6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu bestätigen, dass `nokaslr` hinzugefügt wurde.

   ```
   cat /proc/cmdline
   ```

   Die Befehlsausgabe sollte die Option `nokaslr` enthalten.

Eine Amazon-Instance in den Ruhezustand versetzen EC2

Sie können den Ruhezustand für eine On-Demand-Instance oder Spot Instance einleiten, wenn es sich bei der Instance um eine EBS-gestützte Instance handelt, sie für den Ruhezustand aktiviert ist

und die Voraussetzungen für den Ruhezustand erfüllt. Wenn eine Instance nicht erfolgreich in den Ruhezustand versetzt werden kann, wird sie regulär heruntergefahren.

Console

So versetzen Sie eine Instance in den Ruhezustand

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie eine Instance und dann Instance state (Instance-Status), Hibernate instance (Instance in den Ruhezustand versetzen) aus. Falls Instance in Ruhezustand versetzen deaktiviert ist, wurde die Instance entweder bereits in den Ruhezustand versetzt oder angehalten oder sie kann nicht in den Ruhezustand versetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Voraussetzungen für den Ruhezustand der Instance.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Hibernate (Ruhezustand). Das Versetzen der Instance in den Ruhezustand kann einige Minuten dauern. Der Instance-Status wechselt zuerst zu Stopping (Wird angehalten) und sobald der Ruhezustand erreicht wurde, ist der Zustand Stopped (Angehalten).

AWS CLI

So versetzen Sie eine Instance in den Ruhezustand

Verwenden Sie den Befehl stop-instances und geben Sie den Parameter `--hibernate` an.

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --hibernate
```

PowerShell

So versetzen Sie eine Instance in den Ruhezustand

Verwenden Sie das Stop-EC2InstanceCmdlet.

```
Stop-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Hibernate $true
```

Sie können überprüfen, ob der Ruhezustand auf einer Instance initiiert wurde.

Console

So zeigen Sie an, ob der Ruhezustand für eine Instance initiiert wurde

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und überprüfen Sie auf der Registerkarte Details im Abschnitt Instance-Details den Wert für Statusübergangsmeldung.

   Kunde. UserInitiatedHibernate: Der vom Benutzer initiierte Ruhezustand gibt an, dass Sie den Ruhezustand auf der On-Demand-Instance oder Spot-Instance initiiert haben.

AWS CLI

So zeigen Sie an, ob der Ruhezustand für eine Instance initiiert wurde

Verwenden Sie den Befehl describe-instances und geben Sie den Filter `state-reason-code` an, um die Instances anzuzeigen, bei denen der Ruhezustand initiiert wurde.

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=state-reason-code,Values=Client.UserInitiatedHibernate"
```

Das folgende Feld in der Ausgabe gibt an, dass der Ruhezustand auf der On-Demand-Instance oder Spot Instance initiiert wurde.

```
"StateReason": {
    "Code": "Client.UserInitiatedHibernate"
}
```

PowerShell

So zeigen Sie an, ob der Ruhezustand für eine Instance initiiert wurde

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet und geben Sie den `state-reason-code` Filter an, um die Instances zu sehen, auf denen der Ruhezustand initiiert wurde.

```
Get-EC2Instance `
```

```
    -Filter @{Name="state-reason-code";Value="Client.UserInitiatedHibernate"}
```

Starten Sie eine Amazon-Instance im Ruhezustand EC2

Sie können eine in den Ruhezustand versetzte Instance genauso wie eine angehaltene Instance starten.

Wenn Amazon bei Spot-Instances die Instance in den EC2 Ruhezustand versetzt hat, EC2 kann sie nur von Amazon wieder aufgenommen werden. Sie können eine in den Ruhezustand versetzte Spot Instance nur dann wieder aufnehmen, wenn Sie sie in den Ruhezustand versetzt haben. Spot Instances können nur dann wieder aufgenommen werden, wenn Kapazität verfügbar ist und der Spot-Preis kleiner oder gleich Ihrem angegebenen Höchstpreis ist.

Console

So starten Sie eine in den Ruhezustand versetzte Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie eine in den Ruhezustand versetzte Instance und dann Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten) aus. Es kann einige Minuten dauern, bis die Instance in den Zustand `running` übergeht. Während dieser Zeit zeigen die Statusprüfungen der Instance, dass sie sich in einem fehlerhaften Zustand befindet, bis sie gestartet wurde.

AWS CLI

So starten Sie eine in den Ruhezustand versetzte Instance

Verwenden Sie den Befehl start-instances.

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

So starten Sie eine in den Ruhezustand versetzte Instance

Verwenden Sie das Start-EC2InstanceCmdlet.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Fehlerbehebung beim Ruhezustand der EC2 Amazon-Instance

Nutzen Sie diese Informationen für die Diagnose von Problemen, die beim Versetzen einer Instance in den Ruhezustand auftreten können.

Probleme mit dem Ruhezustand

- Versetzen in den Ruhezustand direkt nach dem Starten ist nicht möglich
- Der Übergang von stopping zu stopped dauert zu lange und der Speicherzustand wird nach dem Starten nicht wiederhergestellt
- Instance "hängt" im Zustand stopping
- Spot Instance kann nicht unmittelbar nach dem Ruhezustand gestartet werden
- Fehler beim Fortsetzen von Spot Instances

Versetzen in den Ruhezustand direkt nach dem Starten ist nicht möglich

Wenn Sie eine Instance zu kurz nach dem Starten in den Ruhezustand versetzen möchten, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Sie müssen nach dem Starten ungefähr zwei Minuten bei Linux-Instances und ungefähr fünf Minuten bei Windows-Instances warten, bevor Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzen.

Der Übergang von stopping zu stopped dauert zu lange und der Speicherzustand wird nach dem Starten nicht wiederhergestellt

Wenn es bei einer Instance, die in den Ruhezustand versetzt wird, zu lange dauert, um vom Zustand `stopping` in den Zustand `stopped` zu wechseln, und der Speicherzustand nach dem Starten nicht wiederhergestellt wird, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass der Ruhezustand nicht richtig konfiguriert wurde.

Linux-Instances

Suchen Sie im Systemprotokoll der Instance nach Meldungen, die mit dem Ruhezustand in Zusammenhang stehen. Um auf das Systemprotokoll zuzugreifen, stellen Sie eine Verbindung zur Instance her oder verwenden Sie den get-console-outputBefehl. Suchen Sie die Protokollzeilen zu `hibinit-agent`. Wenn die Protokollzeilen auf einen Fehler hinweisen oder fehlen, ist höchstwahrscheinlich ein Fehler beim Konfigurieren des Ruhezustands beim Start aufgetreten.

Die folgende Fehlermeldung gibt z. B. an, dass das Stamm-Volume der Instance nicht groß genug ist: `hibinit-agent: Insufficient disk space. Cannot create setup for hibernation. Please allocate a larger root device.`

Wenn die letzte Protokollzeile von `hibinit-agent` `hibinit-agent: Running: swapoff / swap` lautet, wurde der Ruhezustand erfolgreich konfiguriert.

Wenn Sie keine Protokolle zu diesen Prozessen sehen, unterstützt das AMI möglicherweise keinen Ruhezustand. Informationen zur unterstützten Version AMIs finden Sie unter EC2 Voraussetzungen für den Ruhezustand der Instance. Wenn Sie ein eigenes Linux-AMI verwenden haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitungen unter Ein Linux-AMI zum Unterstützen des Ruhezustands konfigurieren befolgt haben.

Windows Server 2016 und höher

Suchen Sie im EC2 Startprotokoll nach Meldungen, die sich auf den Ruhezustand beziehen. Um auf das EC2 Startprotokoll zuzugreifen, stellen Sie eine Verbindung zur Instance her und öffnen Sie die `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log\Ec2Launch.log` Datei in einem Texteditor. Wenn Sie EC2 Launch v2 verwenden, öffnen Sie`C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\log\agent.log`.

> **Note**
>
> Windows blendet Dateien und Ordner unter `C:\ProgramData` standardmäßig aus. Um EC2 Startverzeichnisse und -Dateien anzuzeigen, geben Sie den Pfad im Windows Explorer ein oder ändern Sie die Ordnereigenschaften, sodass versteckte Dateien und Ordner angezeigt werden.

Suchen Sie die Protokollzeilen zum Ruhezustand. Wenn die Protokollzeilen auf einen Fehler hinweisen oder fehlen, ist höchstwahrscheinlich ein Fehler beim Konfigurieren des Ruhezustands beim Start aufgetreten.

Die folgende Meldung weist beispielsweise darauf hin, dass der Ruhezustand nicht konfiguriert werden konnte: `Message: Failed to enable hibernation.` Wenn die Fehlermeldung ASCII-Dezimalwerte enthält, können Sie die ASCII-Werte in Klartext konvertieren, um die vollständige Fehlermeldung zu lesen.

Wenn die Protokollzeile `HibernationEnabled: true` enthält, wurde der Ruhezustand erfolgreich konfiguriert.

Windows Server 2012 R2 und früher

Überprüfen Sie das EC2 Konfigurationsprotokoll und suchen Sie nach Meldungen, die sich auf den Ruhezustand beziehen. Um auf das EC2 Konfigurationsprotokoll zuzugreifen, stellen Sie eine Verbindung zur Instanz her und öffnen Sie die `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs\Ec2ConfigLog.txt` Datei in einem Texteditor. Suchen Sie die Protokollzeilen für `SetHibernateOnSleep`. Wenn die Protokollzeilen auf einen Fehler hinweisen oder fehlen, ist höchstwahrscheinlich ein Fehler beim Konfigurieren des Ruhezustands beim Start aufgetreten.

Die folgende Fehlermeldung gibt z. B. an, dass das Stamm-Volume der Instance nicht groß genug ist: `SetHibernateOnSleep: Failed to enable hibernation: Hibernation failed with the following error: There is not enough space on the disk.`

Wenn die Protokollzeile `SetHibernateOnSleep: HibernationEnabled: true` lautet, wurde der Ruhezustand erfolgreich konfiguriert.

Windows-Instances-Größe

Wenn Sie eine T3- oder T3a-Windows-Instance mit weniger als 1 GiB RAM verwenden, versuchen Sie, die Größe der Instance auf eine Instanz mit mindestens 1 GiB RAM zu erhöhen.

Instance "hängt" im Zustand stopping

Wenn Sie eine Instance in den Ruhezustand versetzt haben und sie im Zustand `stopping` "festhängt", können Sie das Anhalten erzwingen. Weitere Informationen finden Sie unter Probleme beim Stoppen von EC2 Amazon-Instances beheben.

Spot Instance kann nicht unmittelbar nach dem Ruhezustand gestartet werden

Wenn Sie versuchen, eine Spot Instance zu starten, die innerhalb der letzten zwei Minuten in den Ruhezustand versetzt wurde, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:

`You failed to start the Spot Instance because the associated Spot Instance request is not in an appropriate state to support start.`

Warten Sie etwa zwei Minuten für Linux-Instances und ungefähr fünf Minuten für Windows-Instances und versuchen Sie dann erneut, die Instance zu starten.

Fehler beim Fortsetzen von Spot Instances

Wenn Ihre Spot Instance erfolgreich in den Ruhezustand versetzt wurde, aber nicht fortgesetzt werden konnte und stattdessen komplett neu gestartet wurde, sodass der Ruhezustand nicht erhalten bleibt, enthielten die Benutzerdaten möglicherweise das folgende Skript:

```
/usr/bin/enable-ec2-spot-hibernation
```

Entfernen Sie dieses Skript aus dem Feld Benutzerdaten in der Startvorlage und fordern Sie dann eine neue Spot Instance an.

Hinweis: Selbst wenn die Instance nicht fortgesetzt werden konnte und der Ruhezustand nicht erhalten geblieben ist, kann die Instance auf die gleiche Weise gestartet werden wie beim Starten mit dem Zustand `stopped`.

Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instance neu

Ein Neustart einer Instance entspricht einem Neustart des Betriebssystems. In den meisten Fällen dauert es nur wenige Minuten, um die Instance neu zu starten.

Wenn Sie eine Instance neu starten, wird Folgendes beibehalten:

- Öffentlicher DNS-Name (IPv4)
- Private IPv4 Adresse
- Öffentliche IPv4 Adresse
- IPv6 Adresse (falls zutreffend)
- Alle Daten auf den Instance-Speicher-Volumes

Beim Neustart einer Instanz wird kein neuer Abrechnungszeitraum für eine Instanz gestartet, im Gegensatz zum Stoppen und Starten einer Instance (bei der ein neuer Abrechnungszeitraum mit einer Mindestgebühr von einer Minute beginnt).

Ein Instance-Neustart kann vom Benutzer initiiert (wobei Sie die Instance manuell neu starten) oder initiiert werden AWS (für die automatische Instance-Wiederherstellung oder als Reaktion auf ein geplantes Neustart-Ereignis für notwendige Wartungsarbeiten, z. B. um Updates zu installieren, die einen Neustart erfordern).

Für benutzerinitiierte Neustarts empfehlen wir, die EC2 Amazon-Konsole, CLI oder API zu verwenden, anstatt den Befehl für den Neustart des Betriebssystems von Ihrer Instance aus

auszuführen. Wenn Sie Amazon verwenden EC2 und die Instance nicht innerhalb weniger Minuten ordnungsgemäß heruntergefahren wird, EC2 führt Amazon einen Hard-Neustart durch. Darüber hinaus AWS CloudTrail erstellt es einen API-Datensatz darüber, wann Ihre Instance neu gestartet wurde.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie einen vom Benutzer initiierten Neustart durchführen. Hinweise zu Neustarts von finden Sie unter AWSAutomatische Instance-Wiederherstellung und. EC2 Amazon-Instances verwalten, die für den Neustart geplant sind

> **Important**
>
> Wenn Updates auf Ihrer Instance installiert werden, empfehlen wir, dass Sie Ihre Instance nicht über die EC2 Amazon-Konsole oder die Befehlszeile neu starten oder herunterfahren, bis alle Updates installiert sind. Wenn Sie die EC2 Amazon-Konsole oder die Befehlszeile verwenden, um Ihre Instance neu zu starten oder herunterzufahren, besteht das Risiko, dass Ihre Instance neu gestartet wird. Ein solcher harter Neustart während der Installation von Updates könnte Ihre Instance in einen instabilen Zustand versetzen.

Console

So starten Sie eine Instance neu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und anschließend die Optionen Instance State (Instance-Status) und Reboot instance (Instance neu starten) aus.
4. Wählen Sie Reboot (Neu starten) aus, wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden.

   Die Instance verbleibt im Status `running` (wird ausgeführt).

AWS CLI

So starten Sie eine Instance neu

Verwenden Sie den Befehl reboot-instances.

```
aws ec2 reboot-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

So starten Sie eine Instance neu

Verwenden Sie das Cmdlet. Restart-EC2Instance

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Experiment mit Fehlersimulation ausführen

Sie können AWS Fault Injection Service damit testen, wie Ihre Anwendung reagiert, wenn Ihre Instanz neu gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie im AWS Fault Injection Service - Benutzerhandbuch.

EC2 Amazon-Instances beenden

Wenn Sie Ihre Instance nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Dies wird als Beenden Ihrer Instance bezeichnet. Sobald der Status einer Instance zu `shutting-down` oder `terminated` wechselt, fallen für diese Instance keine Gebühren mehr an.

Sie können mit einer Instance keine Verbindung herstellen oder sie starten, nachdem Sie sie beendet haben. Sie können jedoch neue Instances mit demselben AMI starten.

Wenn Sie Ihre Instance lieber beenden oder in den Ruhezustand versetzen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances oder. Versetzen Sie Ihre Amazon-Instance in den Ruhezustand EC2 Weitere Informationen finden Sie unter Unterschiede zwischen Instance-Status.

Inhalt

- Wie die Kündigung von Instances funktioniert
- Methoden zum Beenden einer Instanz
- Beenden Sie eine Instanz mit einem ordnungsgemäßen Herunterfahren des Betriebssystems
- Beenden Sie eine Instanz und umgehen Sie das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems
- Beheben von Problemen bei der Beendigung von Instances
- Ändern Sie den Schutz vor Instance-Kündigung
- Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens
- Daten beim Beenden einer Instance aufbewahren

Wie die Kündigung von Instances funktioniert

Wenn Sie eine Instance beenden, werden Änderungen auf Betriebssystemebene (OS) der Instance registriert, einige Ressourcen gehen verloren und einige Ressourcen bleiben bestehen.

Das folgende Diagramm zeigt, was verloren geht und was fortbesteht, wenn eine EC2 Amazon-Instance beendet wird. Wenn eine Instance beendet wird, werden die Daten auf allen Instance-Speichervolumes und die im Instance-RAM gespeicherten Daten gelöscht. Alle mit der Instance verbundenen Elastic-IP-Adressen werden abgetrennt. Bei Amazon EBS-Root-Volumes und Datenvolumes hängt das Ergebnis von der Einstellung Löschen bei Beendigung der einzelnen Volumes ab.



Überlegungen

- Datenpersistenz
  - Instance-Speicher-Volumes: Alle Daten werden dauerhaft gelöscht, wenn die Instance beendet wird.
  - EBS-Root-Volume:
    - Wenn es beim Start angehängt wird, wird es standardmäßig gelöscht, wenn die Instance beendet wird.
    - Wenn es nach dem Start angehängt wird, bleibt es standardmäßig bestehen, wenn die Instance beendet wird.
  - EBS-Datenvolumen:
    - Wenn beim Start über die Konsole angehängt: Bleibt standardmäßig bestehen, wenn die Instance beendet wird.
    - Wenn beim Start über die CLI angehängt: Wird standardmäßig gelöscht, wenn die Instance beendet wird.
    - Wenn nach dem Start über die Konsole oder CLI angehängt: Bleibt standardmäßig bestehen, wenn die Instanz beendet wird.

    > **Note**
    >
    > Für alle Volumes, die bei der Kündigung der Instance nicht gelöscht werden, fallen weiterhin Gebühren an. Sie können die Einstellung so ändern, dass ein Volume gelöscht wird oder bei Beendigung der Instance bestehen bleibt. Weitere Informationen finden Sie unter Daten beim Beenden einer Instance aufbewahren.

- Schutz vor versehentlicher Kündigung
  - Um zu verhindern, dass Ihre Instance versehentlich beendet wird, können Sie den Beendigungsschutz aktivieren für die Instance.
  - Um zu steuern, ob eine Instance anhält oder beendet wird, wenn das Herunterfahren von der Instance initiiert wird, ändern Sie das Verhalten beim von der Instance initiierten Herunterfahren.
- Shutdown-Skripte — Wenn Sie ein Skript bei der Instance-Beendigung ausführen, wird Ihre Instance möglicherweise ungewöhnlich beendet, da wir nicht sicherstellen können, dass Shutdown-Skripten ausgeführt werden. Amazon EC2 versucht, eine Instance sauber herunterzufahren und alle Skripts zum Herunterfahren des Systems auszuführen. Bestimmte Ereignisse (z. B.

Hardwarefehler) können jedoch verhindern, dass diese Skripts zum Herunterfahren des Systems ausgeführt werden.

- Bare-Metal-Instances — x86-Bare-Metal-Instances unterstützen kein kooperatives Herunterfahren.

Was geschieht, wenn Sie eine Instance beenden

Auf Betriebssystemebene registrierte Änderungen

- Die API-Anfrage sendet ein Tastendruck-Ereignis an den Gast.
- Verschiedene Systemservices werden infolge des Tastendruck-Ereignisses gestoppt. Das ordnungsgemäße Herunterfahren des Systems erfolgt durch systemd (Linux) oder den Systemprozess (Windows). Ein ordnungsgemäßes Herunterfahren wird durch das ACPI-Maustastendruck-Ereignis zum Herunterfahren vom Hypervisor ausgelöst.
- Das Herunterfahren des ACPI wird initiiert.
- Die Instance wird heruntergefahren, nachdem der Vorgang des ordnungsgemäßen Herunterfahrens beendet wurde. Die Zeit zum Herunterfahren des Betriebssystems kann nicht konfiguriert werden. Die Instance bleibt für eine kurze Zeit in der Konsole sichtbar, dann wird der Eintrag automatisch gelöscht.

Verlorene Ressourcen

- Auf den Instance-Speicher-Volumes gespeicherte Daten.
- EBS-Root-Volume, wenn das `DeleteOnTermination` Attribut auf gesetzt ist. `true`
- EBS-Datenvolumes (beim Start oder danach angehängt), wenn das `DeleteOnTermination` Attribut auf gesetzt ist. `true`

Ressourcen, die fortbestehen

- EBS-Root-Volume, wenn das `DeleteOnTermination` Attribut auf gesetzt ist. `false`
- EBS-Datenvolumes (beim Start oder danach angehängt), wenn das `DeleteOnTermination` Attribut auf gesetzt ist. `false`

Reaktion der Anwendung auf die Beendigung der Instance testen

Sie können AWS Fault Injection Service damit testen, wie Ihre Anwendung reagiert, wenn Ihre Instance beendet wird. Weitere Informationen finden Sie im AWS Fault Injection Service - Benutzerhandbuch.

Methoden zum Beenden einer Instanz

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine vom Benutzer initiierte Instanzbeendigung durchzuführen: Standardbeendigung und Beendigung ohne Herunterfahren des Betriebssystems. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Unterschiede zwischen den Kündigungsmethoden verglichen:

Methode der Kündigur	Hauptzweck	Anwendungsfall	CLI-Befehl
Standard äßig beenden	Normales Herunterfahren der Instanz mit versuchtem ordnungsgemäßem Herunterf ahren des Betriebssystems.	Typische Instanzbeendigung.	`aws ec2 terminate-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0`
Beenden indem das Betriebss ystem nicht herunterg efahren wird	Umgeht das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebss ystems beim Beenden einer Instanz.	Bei Umgehung ist ein ordnungsgemäßes Herunterf ahren des Betriebssystems erforderlich.	`aws ec2 terminate-instances \ --instance-id i-1234567890abcdef0 \ --skip-os-shutdown`

Anweisungen zur Verwendung der einzelnen Methoden finden Sie im Folgenden:

- Beenden Sie eine Instanz mit einem ordnungsgemäßen Herunterfahren des Betriebssystems
- Beenden Sie eine Instanz und umgehen Sie das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems

Beenden Sie eine Instanz mit einem ordnungsgemäßen Herunterfahren des Betriebssystems

Sie können eine Instance mit der standardmäßigen Terminierungsmethode beenden, die den Versuch eines ordnungsgemäßen Herunterfahrens des Betriebssystems beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter Methoden zum Beenden einer Instanz.

Console

Um eine Instanz mit der standardmäßigen Terminierungsmethode zu beenden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und dann Instance-Status und Instance beenden (löschen) aus.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Beenden (löschen) aus.
5. Nachdem Sie eine Instance beendet haben, bleibt sie kurze Zeit mit dem Status `terminated` sichtbar.

   Wenn die Beendigung fehlschlägt oder wenn eine beendete Instance länger als ein paar Stunden sichtbar ist, finden Sie weitere Informationen unter Fortdauernde Anzeige einer beendeten Instance.

AWS CLI

Um eine Instance mit der standardmäßigen Terminierungsmethode zu beenden

Verwenden Sie den Befehl terminate-instances.

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine Instanz mit der standardmäßigen Terminate-Methode zu beenden

Verwenden Sie das Remove-EC2InstanceCmdlet.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Beenden Sie eine Instanz und umgehen Sie das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems

Sie können das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems umgehen, wenn Sie eine Instanz beenden. Weitere Informationen finden Sie unter Methoden zum Beenden einer Instanz.

Console

Um eine Instanz zu beenden und das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems zu umgehen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und dann Instance-Status und Instance beenden (löschen) aus.
4. Aktivieren Sie unter Herunterfahren des Betriebssystems überspringen das Kontrollkästchen Herunterfahren des Betriebssystems überspringen. Wenn Sie diese Option nicht in der Konsole sehen, ist sie in der aktuellen Region noch nicht in der Konsole verfügbar. Sie können jedoch mit dem SDK AWS CLI oder auf diese Funktion zugreifen oder es mit einer anderen Region in der Konsole versuchen.
5. Wählen Sie Terminieren (löschen).
6. Nachdem Sie eine Instance beendet haben, bleibt sie kurze Zeit mit dem Status `terminated` sichtbar.

   Wenn die Beendigung fehlschlägt oder wenn eine beendete Instance länger als ein paar Stunden sichtbar ist, finden Sie weitere Informationen unter Fortdauernde Anzeige einer beendeten Instance.

AWS CLI

Um eine Instanz zu beenden und das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems zu umgehen

Verwenden Sie den Befehl terminate-instances mit.. `--skip-os-shutdown`

```
aws ec2 terminate-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --skip-os-shutdown
```

PowerShell

Um eine Instanz zu beenden und das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems zu umgehen

Verwenden Sie das Remove-EC2InstanceCmdlet mit.. `-SkipOsShutdown $true`

```
Remove-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SkipOsShutdown $true
```

Beheben von Problemen bei der Beendigung von Instances

Der Anforderer muss über die Berechtigung verfügen, `ec2:TerminateInstances` aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielrichtlinien für die Arbeit mit Instances.

Wenn Sie Ihre Instance beenden und eine andere Instance gestartet wird, haben Sie höchstwahrscheinlich die automatische Skalierung über eine Funktion wie EC2 Fleet oder Amazon EC2 Auto Scaling konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Instances automatisch gestartet oder beendet.

Sie können eine Instance nicht beenden, wenn der Beendigungsschutz aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Beendigungsschutz.

Wenn sich Ihre Instance länger als gewöhnlich in diesem `shutting-down` Zustand befindet, sollte sie durch automatisierte Prozesse innerhalb des EC2 Amazon-Service bereinigt (beendet) werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verzögertes Beenden einer Instance.

Ändern Sie den Schutz vor Instance-Kündigung

Um zu verhindern, dass Ihre Instance versehentlich mithilfe der EC2 Amazon-API beendet wird, unabhängig davon, ob Sie sie `TerminateInstances` direkt aufrufen oder eine andere Schnittstelle wie die EC2 Amazon-Konsole verwenden, aktivieren Sie den Kündigungsschutz für die Instance. Das `DisableApiTermination` Attribut steuert, ob die Instance beendet werden kann. Standardmäßig ist der Beendigungsschutz für Ihre Instance deaktiviert. Sie können den Wert dieses Attributs festlegen, wenn Sie eine Instance starten oder während die Instance läuft oder gestoppt wird.

Das `DisableApiTermination` Attribut verhindert nicht, dass Sie eine Instance beenden, indem Sie das Herunterfahren von der Instance aus initiieren (z. B. mithilfe eines Betriebssystembefehls

zum Herunterfahren des Systems), wenn das `InstanceInitiatedShutdownBehavior` Attribut auf gesetzt ist. `terminate` Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens.

Überlegungen

- Die Aktivierung des Kündigungsschutzes AWS verhindert nicht, dass die Instance beendet wird, wenn ein geplantes Ereignis zum Beenden der Instance stattfindet.
- Die Aktivierung des Kündigungsschutzes verhindert nicht, dass Amazon EC2 Auto Scaling eine Instance beendet, wenn die Instance defekt ist oder wenn Scale-In-Ereignisse auftreten. Sie können steuern, ob eine Auto-Scaling-Gruppe eine bestimmte Instance beim Abskalieren beenden kann, indem Sie den Instance-Skalierungsschutz verwenden. Sie können steuern, ob eine Auto-Scaling-Gruppe ungesunde Instances beenden kann, indem sie den ReplaceUnhealthy-Scaling-Prozess aussetzt.
- Sie können für Spot Instances keinen Beendigungsschutz aktivieren.

Console

Um den Kündigungsschutz für eine Instance beim Start zu aktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf dem Dashboard Launch Instance (Instance starten) aus.
3. Erweitern Sie Advanced Details (Erweiterte Details). Wählen Sie für den Kündigungsschutz die Option Aktivieren aus.
4. Wenn Sie mit der Angabe der Details für Ihre Instance fertig sind, wählen Sie Launch instance aus.

Um den Kündigungsschutz für eine Instance zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Instanzeinstellungen, Kündigungsschutz ändern aus.
5. Wählen oder deaktivieren Sie für Kündigungsschutz die Option Aktivieren.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um den Kündigungsschutz für eine Instance zu aktivieren

Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --disable-api-termination
```

Um den Kündigungsschutz für eine Instance zu deaktivieren

Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --no-disable-api-termination
```

PowerShell

Um den Kündigungsschutz für eine Instance zu aktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DisableApiTermination $true
```

Um den Kündigungsschutz für eine Instanz zu deaktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DisableApiTermination $false
```

Mehrere Instances mit Beendigungsschutz beenden

Wenn Sie mehrere Instances in mehreren Availability Zones beenden und eine oder mehrere der angegebenen Instances für den Kündigungsschutz aktiviert sind, schlägt die Anforderung mit den folgenden Ergebnissen fehl:

- Die angegebenen Instances, die sich in derselben Availability Zone wie die geschützte Instance befinden, werden nicht beendet.
- Die angegebenen Instances, die sich in verschiedenen Availability Zones befinden, in denen keine anderen angegebenen Instances geschützt sind, werden erfolgreich beendet.

Beispiel

Angenommen, Sie haben die folgenden vier Instances in zwei Availability Zones.

Instance	Availability Zone	Beendigungsschutz
Instance 1	AZ A	`Disabled`
Instance 2		`Disabled`
Instance 3	AZ B	`Enabled`
Instance 4		`Disabled`

Wenn Sie versuchen, alle diese Instances in derselben Anforderung zu beenden, meldet die Anforderung einen Fehler mit den folgenden Ergebnissen:

- Instance 1 und Instance 2 wurden erfolgreich beendet, da keine der angegebenen Instances für den Beendigungsschutz aktiviert ist.
- Instance 3 und Instance 4 wurden nicht beendet, weil Instance 3 für den Beendigungsschutz aktiviert ist.

Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens

Standardmäßig wird die Instance angehalten, wenn Sie ein Herunterfahren von einer Amazon-EBS-gesicherten Instance initiieren (z. B. mit den Befehlen shutdown oder poweroff). Durch das Ändern von Attribut `InstanceInitiatedShutdownBehavior` können Sie dieses Verhalten für die Instance ändern, sodass sie anstatt dessen angehalten wird. Sie können dieses Attribut aktualisieren, während die Instance läuft oder angehalten ist.

Mit dem Befehl halt wird kein Herunterfahren initiiert. Wenn er verwendet wird, wird die Instance nicht beendet; stattdessen wird die CPU in HLT platziert und die Instance wird weiterhin ausgeführt.

> **Note**
>
> Das `InstanceInitiatedShutdownBehavior`-Attribut wird nur verwendet, wenn Sie das Betriebssystem der Instance selbst herunterfahren. Sie gilt nicht, wenn Sie eine Instance über die `StopInstances` API oder die EC2 Amazon-Konsole beenden.

Console

Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen, Verhalten beim Herunterfahren ändern.

   Unter Verhalten beim Herunterfahren wird das aktuelle Verhalten angezeigt.
5. Um das Verhalten zu ändern, wählen Sie Anhalten oder Beenden unter Beendigungsverhalten aus.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens

Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-initiated-shutdown-behavior terminate
```

PowerShell

Ändern des durch die Instance initiierten Abschaltverhaltens

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
```

```
    -InstanceInitiatedShutdownBehavior terminate
```

Daten beim Beenden einer Instance aufbewahren

Wenn eine EC2 Amazon-Instance beendet wird, können Sie die Daten auf Ihren Instance-Speicher-Volumes oder Amazon EBS-Volumes beibehalten. In diesem Thema wird erklärt, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Daten auch nach der Kündigung der Instance bestehen bleiben.

Wie sich die Kündigung einer Instanz auf Stamm- und Datenvolumes auswirkt

Instance-Speicher-Volumes

Wenn eine Instance beendet wird, werden die Instance-Speicher-Volumes automatisch gelöscht und die Daten gehen verloren. Um diese Daten über die Lebensdauer der Instance hinaus beizubehalten, kopieren Sie die Daten vor dem Beenden der Instance manuell in einen persistenten Speicher, z. B. ein Amazon EBS-Volume, einen Amazon S3 S3-Bucket oder ein Amazon EFS-Dateisystem. Weitere Informationen finden Sie unter Speicheroptionen für Ihre EC2 Amazon-Instances.

Amazon EBS-Volumes

Wenn eine Instance beendet wird, werden die EBS-Volumes entweder gelöscht oder beibehalten, abhängig vom Wert des `DeleteOnTermination` Attributs für jedes Volume:

- Ja (Konsole)/`true`(CLI) — Das Volume wird gelöscht, wenn die Instance beendet wird.
- Nein (Konsole)/`false`(CLI) — Das Volume bleibt erhalten, wenn die Instance beendet wird. Für konservierte Volumes fallen weiterhin Gebühren an.

> **Note**
>
> Nach dem Beenden einer Instance können Sie einen Snapshot des konservierten Volumes erstellen oder ihn an eine andere Instance anhängen. Um Gebühren zu vermeiden, müssen Sie das Volume löschen.

Standardverhalten beim Löschen von EBS-Volumes

Der `DeleteOnTermination` Standardwert hängt vom Volumetyp ab, davon, ob das Volume beim Start oder danach angehängt wurde, und der Methode (Konsole oder CLI), mit der das Volume angehängt wurde:

Volume-Typ	Angefügt, wann	Methode zum Anhängen	Standardverhalten beim Beenden der Instanz
Root-Volume	Beim Start	Konsole oder CLI	Löschen
Root-Volume	Nach dem Starten	Konsole oder CLI	Beibehalten
Datenvolumen	Beim Start	Konsole	Beibehalten
Datenvolumen	Beim Start	CLI	Löschen
Datenvolumen	Nach dem Starten	Konsole und CLI	Beibehalten

Überprüfen Sie die Einstellungen für die Volumenpersistenz

Der Standardwert beim Start für ein EBS-Volume wird durch das auf dem AMI festgelegte `DeleteOnTermination` Attribut bestimmt. Sie können den Wert beim Start der Instance ändern und so die AMI-Einstellung überschreiben. Wir empfehlen, dass Sie die Standardeinstellung für das `DeleteOnTermination` Attribut überprüfen, nachdem Sie eine Instance gestartet haben.

Um zu überprüfen, ob ein Amazon EBS-Volume bei einer Instance-Kündigung gelöscht wird

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Speicher.
5. Scrollen Sie unter Geräte sperren nach rechts, um die Spalte Bei Kündigung löschen zu überprüfen.
   - Falls Ja, wird das Volume gelöscht, wenn die Instance beendet wird.
   - Bei Nein wird das Volume nicht gelöscht, wenn die Instance beendet wird. Für alle nicht gelöschten Volumes fallen weiterhin Gebühren an.

Das Root-Volume so ändern, dass es beim Start bestehen bleibt

Sie können das `DeleteOnTermination` Attribut eines EBS-Root-Volumes ändern, wenn Sie eine Instance starten. Sie können das folgende Verfahren auch für ein Datenvolume verwenden.

Console

Um das Root-Volume einer Instance so zu ändern, dass es beim Start erhalten bleibt

1. Folgen Sie den Anweisungen zum Starten einer Instance, aber starten Sie die Instance erst, nachdem Sie die folgenden Schritte durchgeführt haben, um das Root-Volume in persistent zu ändern.
2. Wählen Sie im Bereich Speicher konfigurieren die Option Erweitert aus.
3. Erweitern Sie unter EBS-Volumes die Informationen zum Root-Volume.
4. Für Beim Beenden löschen wählen Sie Nein aus.
5. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

AWS CLI

Um das Root-Volume einer Instance so zu ändern, dass es beim Start erhalten bleibt

Verwenden Sie den Befehl run-instances, um den Wert von `DeleteOnTermination` in der Blockgerätezuordnung zu ändern.

Fügen Sie die `--block-device-mappings` Option hinzu:

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Geben Sie für `mapping.json` den Gerätenamen an, z. B. `/dev/sda1` oder `/dev/xvda`, und für `DeleteOnTermination` geben Sie `false` an.

```
[
  {
    "DeviceName": "device_name",
    "Ebs": {
      "DeleteOnTermination": false
    }
  }
```

```
]
```

PowerShell

Um das Root-Volume einer Instance so zu ändern, dass es beim Start erhalten bleibt

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet, um den Wert von `DeleteOnTermination` in der Blockgerätezuordnung zu ändern.

Fügen Sie die `-BlockDeviceMapping` Option hinzu:

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Geben Sie für `bdm` den Gerätenamen an, z. B. `/dev/sda1` oder `/dev/xvda`, und für `DeleteOnTermination` geben Sie `false` an.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.DeleteOnTermination = false
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "/dev/sda1"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Ändern des Root-Volumes einer laufenden Instance, damit es bestehen bleibt

Sie können das EBS-Root-Volume einer laufenden Instance so ändern, dass es dauerhaft ist. Sie können das folgende Verfahren auch für ein Datenvolume verwenden.

AWS CLI

Um das Stammvolume so zu ändern, dass es dauerhaft ist

Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0  \
    --block-device-mappings file://mapping.json
```

Geben Sie für `mapping.json` den Gerätenamen an, z. B. `/dev/sda1` oder `/dev/xvda`, und für `--DeleteOnTermination` geben Sie `false` an.

```
[
```

```
  {
    "DeviceName": "device_name",
    "Ebs": {
      "DeleteOnTermination": false
    }
  }
]
```

PowerShell

Um das Stammvolume so zu ändern, dass es persistent ist

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet.

Fügen Sie die `-BlockDeviceMapping` Option hinzu:

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Geben Sie für `bdm` den Gerätenamen an, z. B. `/dev/sda1` oder `/dev/xvda`, und für `DeleteOnTermination` geben Sie `false` an.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.DeleteOnTermination = false
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "/dev/sda1"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Ausmusterung einer Instance

Die Außerbetriebnahme einer Instance ist geplant, wenn ein AWS irreparabler Ausfall der zugrunde liegenden Hardware, die die Instance hostet, festgestellt wird. Das Instance-Root-Gerät bestimmt das Verhalten bei Außerbetriebnahme der Instance:

- Wenn das Root-Gerät Ihrer Instance ein Amazon EBS-Volume ist, wird die Instance angehalten und Sie können sie jederzeit neu starten. Durch das Starten einer gestoppten Instance wird diese auf eine neue Hardware migriert.
- Wenn das Root-Gerät Ihrer Instance ein Instance-Speicher-Volume ist, wird die Instance beendet und kann nicht weiter verwendet werden.

Weitere Informationen zu den Instance-Ereignistypen finden Sie unter Geplante Ereignisse für EC2 Amazon-Instances.

Inhalt

- Ermitteln von Instances, die zur Ausmusterung vorgesehen sind
- Durchzuführende Maßnahmen für EBS-gestützte Instances, die ausgemustert werden sollen
- Zu ergreifende Maßnahmen für vom Instance-Speicher gestützte Instances, die ausgemustert werden sollen

Ermitteln von Instances, die zur Ausmusterung vorgesehen sind

Wenn Ihre Instance ausgemustert werden soll, erhalten Sie vor dem Ereignis eine E-Mail mit der Instance-ID und dem Ausmusterungsdatum. Sie können auch nach Instances suchen, deren Stilllegung geplant ist.

> **Important**
>
> Wenn die Außerbetriebnahme einer Instance geplant ist, empfehlen wir Ihnen, so bald wie möglich Maßnahmen zu ergreifen, da die Instance möglicherweise bereits nicht erreichbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Check if your instance is reachable.

Optionen zur Identifizierung von Instances, deren Stilllegung geplant ist

- Überwachen Sie die E-Mails der Kontokontakte
- Überprüfe deine Instanzen

Überwachen Sie die E-Mails der Kontokontakte

Wenn die Außerbetriebnahme einer Instanz geplant ist, erhalten der Hauptansprechpartner für das Konto und der Ansprechpartner für den Betrieb vor dem Ereignis eine E-Mail. Diese E-Mail enthält die Instance-ID und das geplante Datum der Außerbetriebnahme. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Hauptkontakts für Ihr AWS Konto und Aktualisieren der alternativen Kontakte für Ihr AWS Konto im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch.

Überprüfe deine Instanzen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto verwenden, das Sie nicht regelmäßig überprüfen, verpassen Sie möglicherweise eine Benachrichtigung über die Außerbetriebnahme einer Instance. Sie können jederzeit überprüfen, ob für eine Ihrer Instances die Außerbetriebnahme geplant ist.

Console

Um Instances zu identifizieren, deren Außerbetriebnahme geplant ist

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard (Dashboard). Unter Geplante Ereignisse können Sie die Ereignisse, die mit Ihren EC2 Amazon-Instances und -Volumes verknüpft sind, nach Regionen geordnet sehen.



3. Wenn eine Ihrer Instances mit einem geplanten Ereignis aufgeführt wird, klicken Sie auf den Link unter dem Namen der Region, um die Seite Events (Ereignisse) aufzurufen.
4. Auf der Seite Ereignisse werden alle Ressourcen aufgeführt, denen Ereignisse zugeordnet sind. Sie können die Instances, die ausgemustert werden sollen, anzeigen, indem Sie in der ersten Filterliste Instance resources (Instance-Ressourcen) und in der zweiten Filterliste Instance stop or retirement (Stoppen oder Ausmustern einer Instance) auswählen.
5. Wenn in den Filterergebnissen eine Instance angezeigt wird, die ausgemustert werden soll, wählen Sie sie aus und notieren Sie sich das Datum und die Uhrzeit, die im Feld Start time (Startzeit) im Detailbereich angezeigt wird. Das ist das Datum für die Ausmusterung Ihrer Instance.

AWS CLI

So finden Sie Instances, deren Stilllegung geplant ist

Verwenden Sie den folgenden describe-instance-status-Befehl. Wiederholen Sie den Vorgang in jeder Region, in der Instances ausgeführt werden.

```
aws ec2 describe-instance-status --filters Name=event.code,Values=instance-
retirement
```

PowerShell

Um Instances zu finden, deren Stilllegung geplant ist

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceStatusCmdlet. Wiederholen Sie den Vorgang in jeder Region, in der Instanzen ausgeführt werden.

```
Get-EC2InstanceStatus -Filter @{Name="event.code"; Values="instance-retirement"}
```

Durchzuführende Maßnahmen für EBS-gestützte Instances, die ausgemustert werden sollen

Um die Daten in der zurückgezogenen Instance beizubehalten, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen. Sie sollten diese Aktion unbedingt vor dem Datum für die Ausmusterung Ihrer Instance ausführen, um unerwartete Ausfallzeiten und Datenverlust zu vermeiden.

Wenn Sie bei Linux-Intances nicht sicher sind, ob Ihre Instance durch EBS oder Instance-Speicher unterstützt wird ist, siehe Root-Volumes für Ihre EC2 Amazon-Instances.

Überprüfen, ob Ihre Instance erreichbar ist

Wenn Sie benachrichtigt werden, dass Ihre Instance ausgemustert werden soll, empfiehlt es sich, so schnell wie möglich die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Überprüfen Sie, ob Ihre Instance erreichbar ist, indem Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen oder an diese einen Ping senden.
- Wenn Ihre Instance erreichbar ist, sollten Sie planen, Ihre Instance zu einem geeigneten Zeitpunkt vor dem geplanten Ausmusterungsdatum zu stoppen/zu starten, wenn die Auswirkung minimal ist. Weitere Informationen zum Stoppen und Starten Ihrer Instance und darüber, was zu erwarten ist, wenn die Instance gestoppt wird (z. B. die Auswirkungen auf öffentliche, private und Elastic

IP-Adressen, die Ihrer Instance zugeordnet sind) finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances. Beachten Sie, dass Daten auf Instance-Speicher-Volumes verloren gehen, wenn Sie die Instance stoppen und starten.

- Wenn Ihre Instance nicht erreichbar ist, sollten Sie sofort Maßnahmen ergreifen und einen Stop/Start durchführen, um Ihre Instance wiederherzustellen.
- Wenn Sie Ihre Instance beenden möchten, planen Sie dies auch so schnell wie möglich, damit keine weiteren Gebühren für die Instance anfallen.

Erstellen eines Backup Ihrer Instance

Erstellen Sie aus Ihrer Instance ein EBS-unterstütztes AMI, damit Sie ein Backup haben. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, beenden Sie die Instance, bevor Sie das AMI erstellen. Sie können bis zum Datum für die geplante Ausmusterung warten, an dem die Instance gestoppt wird oder die Instance vorher selbst stoppen. Sie können die Instance jederzeit neu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

Starten einer Ersatz-Instance

Nachdem Sie ein AMI von Ihrer Instance erstellt haben, können Sie das AMI verwenden, um eine Ersatz-Instance zu starten. Wählen Sie in der EC2 Amazon-Konsole Ihr neues AMI aus und wählen Sie dann Launch instance from AMI. Konfigurieren Sie die Parameter für Ihre Instance und wählen Sie dann Instance starten. Weitere Informationen zu den jeweiligen Feldern finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

Zu ergreifende Maßnahmen für vom Instance-Speicher gestützte Instances, die ausgemustert werden sollen

Um die Daten in der zurückgezogenen Instance beizubehalten, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen. Sie sollten diese Aktion unbedingt vor dem Datum für die Ausmusterung Ihrer Instance ausführen, um unerwartete Ausfallzeiten und Datenverlust zu vermeiden.

> **Warning**
>
> Wenn die Frist für die Ausmusterung Ihrer Instance Store-Backed Instance abgelaufen ist, wird diese beendet und Sie können sie bzw. die darin gespeicherten Daten nicht mehr wiederherstellen. Unabhängig von dem Root-Gerätetyp Ihrer Instance gehen die Daten auf Instance-Speicher-Volumes immer verloren, wenn die Instance ausgemustert wird, auch wenn die Volumes einer EBS-Backed Instance angefügt sind.

Überprüfen Sie, ob Ihre Instance erreichbar ist

Wenn Sie benachrichtigt werden, dass Ihre Instance ausgemustert werden soll, empfiehlt es sich, so schnell wie möglich die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Überprüfen Sie, ob Ihre Instance erreichbar ist, indem Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen oder an diese einen Ping senden.
- Wenn Ihre Instance nicht erreichbar ist, kann wahrscheinlich nur sehr wenig getan werden, um Ihre Instance wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unterFehlerbehebung bei einer nicht erreichbaren Amazon-Instance EC2 . AWS beendet Ihre Instance am geplanten Auslaufdatum, sodass Sie bei einer Instance, die nicht erreichbar ist, die Instance sofort selbst beenden können.

Starten einer Ersatz-Instance

Erstellen Sie mithilfe der AMI-Tools, wie unter Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen beschrieben, ein vom Instance-Speicher gestütztes AMI von Ihrer Instance. Wählen Sie in der EC2 Amazon-Konsole Ihr neues AMI aus und wählen Sie dann Launch instance from AMI. Konfigurieren Sie die Parameter für Ihre Instance und wählen Sie dann Instance starten. Weitere Informationen zu den jeweiligen Feldern finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

Konvertieren der Instance in eine EBS-gestützte Instance

Übertragen Sie Ihre Daten auf ein EBS-Volume, machen Sie einen Snapshot des Volumes und erstellen Sie dann ein AMI von dem Snapshot. Sie können eine Ersatz-Instance aus Ihrem neuen AMI starten. Weitere Informationen finden Sie unter Ihr Instance-Speicher-gestützten AMI in ein EBS-gestütztes AMI konvertieren.

Automatische Instance-Wiederherstellung

> **Important**
>
> In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Wiederherstellungsmechanismen für eine EC2 Instanz proaktiv konfigurieren. Diese Wiederherstellungsmechanismen dienen dazu, die Instanzverfügbarkeit wiederherzustellen, wenn ein zugrunde liegendes Hardware- oder Softwareproblem AWS erkannt wird, das dazu führt, dass eine Systemstatusprüfung fehlschlägt. Wenn Sie derzeit Probleme beim Zugriff auf Ihre Instance haben, finden Sie weitere Informationen unter Problembehandlung bei EC2 Instanzen.

Wenn AWS festgestellt wird, dass eine Instance aufgrund eines zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareproblems nicht verfügbar ist, gibt es zwei Mechanismen, mit denen die Instance-Verfügbarkeit automatisch wiederhergestellt werden kann: die vereinfachte automatische Wiederherstellung und die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung von Amazon. Die Wiederherstellung der Instance-Verfügbarkeit wird auch als Instance-Wiederherstellung bezeichnet.

AWS Wird während der Wiederherstellung der Instanz versuchen, Ihre Instance von dem Host mit dem zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareproblem auf einen anderen Host zu verschieben. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, wird der Instance-Wiederherstellungsprozess für die Instance als ungeplanter Neustart angezeigt. Sie können überprüfen, ob eine Instanzwiederherstellung stattgefunden hat.

Wenn der Wiederherstellungsprozess nicht erfolgreich ist, wird die Instance möglicherweise weiterhin auf dem Host ausgeführt, wobei das zugrunde liegende Hardware- oder Softwareproblem auftritt. In diesem Fall ist ein manuelles Eingreifen erforderlich. Wenn die Instanz nicht mehr erreichbar ist oder die Überprüfung des Systemstatus weiterhin fehlschlägt, empfehlen wir Ihnen, die Instanz manuell zu beenden und zu starten. Wenn Sie eine Instance starten, wird sie normalerweise auf einen neuen zugrunde liegenden Host-Computer migriert. Im Gegensatz zur automatischen Instanzwiederherstellung, bei der die Instance ihre öffentliche IPv4 Adresse beibehält, erhält eine neu gestartete Instance jedoch eine neue öffentliche IPv4 Adresse, sofern sie keine Elastic IP-Adresse hat.

Um von den automatischen Wiederherstellungsmechanismen zu profitieren, müssen sie im Voraus auf einer Instance konfiguriert werden, bevor eine Überprüfung des Systemstatus fehlschlägt. Standardmäßig ist die vereinfachte automatische Wiederherstellung beim Start der Instance aktiviert. Sie können optional die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung von Amazon nach dem Start konfigurieren. Wenn Sie einen dieser Mechanismen konfiguriert haben, wird Ihre Instance widerstandsfähiger.

Die vereinfachte automatische Wiederherstellung und die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung von Amazon sind nur auf unterstützten Instances verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter Anforderungen für die Aktivierung der vereinfachten automatischen Wiederherstellung und Anforderungen für die Aktivierung einer CloudWatch aktionsbasierten Wiederherstellung.

> **Warning**
>
> Wenn Sie AWS Ihre Instance aufgrund eines zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareproblems wiederherstellen, sollten Sie sich der folgenden Konsequenzen bewusst

sein: Daten, die im flüchtigen Speicher (RAM) gespeichert sind, gehen verloren und die Betriebszeit des Betriebssystems beginnt bei Null. Darüber hinaus gehen bei der CloudWatch aktionsbasierten Wiederherstellung auch Daten auf Instance-Speicher-Volumes verloren. Zum Schutz vor Datenverlust empfehlen wir Ihnen, regelmäßig Backups von wertvollen Daten zu erstellen. Weitere Informationen zu den bewährten Methoden für Sicherung und Wiederherstellung für EC2 Instances finden Sie unter Bewährte Methoden für Amazon EC2. Automatische Mechanismen zur Wiederherstellung von Instanzen sind für einzelne Instances konzipiert. Hinweise zum Aufbau eines belastbaren Systems finden Sie unterBauen Sie ein belastbares System auf.

Themen

- Die wichtigsten Konzepte der automatischen Instanzwiederherstellung
- Unterschiede zwischen vereinfachter automatischer Wiederherstellung und CloudWatch aktionsbasierter Wiederherstellung
- Bauen Sie ein belastbares System auf
- Überprüfen Sie, ob eine automatische Instanzwiederherstellung stattgefunden hat
- Konfigurieren Sie die vereinfachte automatische Wiederherstellung auf einer EC2 Amazon-Instance
- Konfigurieren Sie die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung für eine EC2 Instanz

Die wichtigsten Konzepte der automatischen Instanzwiederherstellung

Die automatische Instance-Wiederherstellung ist eine EC2 Amazon-Funktion, die automatisch die Instance-Verfügbarkeit wiederherstellt, wenn zugrunde liegende Hardware- oder Softwarefehler auftreten, wodurch die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer EC2 Instances verbessert wird.

Im Folgenden sind die wichtigsten Konzepte der automatischen Instance-Wiederherstellung aufgeführt:

Konfigurationsoptionen

Zwei Mechanismen können konfiguriert werden, um die automatische Instanzwiederherstellung zu unterstützen:

- Vereinfachte automatische Wiederherstellung: Auf unterstützten Instanzen standardmäßig aktiviert.

- CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung: Erfordert eine manuelle Konfiguration auf unterstützten Instanzen.

System-Statusprüfungen

Systemstatusprüfungen überwachen automatisch die AWS Infrastruktur, auf der Ihre EC2 Instance ausgeführt wird.

- Schlägt eine Systemstatusprüfung fehl, wird eine automatische Instanzwiederherstellung AWS eingeleitet, bei der versucht wird, die betroffene Instanz auf eine andere Hardware zu migrieren.
- Eine fehlgeschlagene Systemstatusprüfung deutet auf ein Problem mit der Hardware oder Software des Hosts und nicht auf ein Problem mit der Instanz selbst hin. Durch die automatische Instanzwiederherstellung kann eine Instanz wiederhergestellt werden, die eine Systemstatusprüfung nicht bestanden hat. Die automatische Instanzwiederherstellung funktioniert jedoch nicht, wenn nur die Instanzstatusprüfung fehlschlägt.
- Informationen zu den Unterschieden zwischen Instanz- und Systemstatusprüfungen finden Sie unter Arten von Statusprüfungen.

Beispiele für zugrunde liegende Hardware- oder Softwareprobleme

Zu den Hardware- oder Softwareproblemen, die dazu führen können, dass eine Systemstatusprüfung fehlschlägt, gehören der Verlust der Netzwerkkonnektivität, der Verlust der Systemleistung, Softwareprobleme auf dem physischen Host und Hardwareprobleme auf dem physischen Host, die die Erreichbarkeit des Netzwerks beeinträchtigen.

Eigenschaften wiederhergestellter Instanzen

Eine wiederhergestellte Instanz ist mit der ursprünglichen Instanz identisch, mit Ausnahme der Elemente, die verloren gegangen sind.

Konservierte Elemente:

- Instance-ID
- Bestimmen Ihrer öffentlichen, privaten und Elastic IP-Adressen
- Instance-Metadaten
- Platzierungsgruppe
- EBS-Volumes anfügen
- Availability Zone

Verlorene Elemente:

- Daten, die im flüchtigen Speicher (RAM) gespeichert sind
- Auf Instance-Speicher-Volumes gespeicherte Daten (gilt nur für die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung)
- Die Betriebszeit des Betriebssystems wird auf Null zurückgesetzt

Überwachung der Systemstatusprüfungen mit CloudWatch

Die Metrik StatusCheckFailed_System in CloudWatch gibt an, ob eine Systemstatusprüfung bestanden wurde oder fehlgeschlagen ist.

Metrische Werte:

- 0 — Die Systemstatusprüfung wurde bestanden.
- 1 — Die Systemstatusprüfung ist fehlgeschlagen.

Ereignisse in AWS Health Dashboard

AWS Sendet bei automatischen Versuchen zur Instanzwiederherstellung Ereignisse an Sie, die auf dem konfigurierten Wiederherstellungsmechanismus und dessen Ergebnis AWS Health Dashboard basieren:

- Vereinfachte automatische Wiederherstellung
  - Erfolgsereignis: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
  - Fehlschlagsereignis: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_FAILURE`
- CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung
  - Erfolgsereignis: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
  - Fehlschlagsereignis: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_FAILURE`

Unterschiede zwischen vereinfachter automatischer Wiederherstellung und CloudWatch aktionsbasierter Wiederherstellung

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Unterschiede zwischen der vereinfachten automatischen Wiederherstellung und der CloudWatch aktionsbasierten Wiederherstellung verglichen.

Vergleichspunkt	Vereinfachte automatische Wiederherstellung	CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung
Konfiguration	Auf unterstützten Instanzen standardmäßig aktiviert	Erfordert die manuelle Konfiguration von CloudWatch Alarmen und Aktionen
Flexibilität	Das Wiederherstellungs verhalten wurde behoben, das von verwaltet wird AWS	Individuell anpassbare Aktionen und Bedingungen
Benachrichtigung	Grundlegende Benachric htigungen über AWS Health Dashboard	Anpassbare Benachric htigungen über SNS
Instanzgröße aus Metall	Ausgeschlossen	Enthalten
Beim Start angehängte Instance-Speicher-Volumes	Wird nicht für Instances unterstützt, die beim Start Instance-Speicher-Volumes anhängen	Wird auf ausgewählten Instance-Typen unterstützt. Beachten Sie, dass Daten auf Instance-Speicher-Volumes während der Instance-Wiederherstellung verloren gehen.
Zeit für die Wiederherstellung	Standardmäßiger Wiederher stellungsversuch	Schnellere Wiederherstellungs versuche als vereinfachte automatische Wiederher stellung
Das Hostproblem wurde während der Migration behoben	Die Migration wird möglicher weise abgebrochen und die Instanz verbleibt auf dem ursprünglichen Host	Die Migration auf einen neuen Host wird fortgesetzt
Kosten	Keine zusätzlichen Kosten	Es könnten Gebühren anfallen CloudWatch

Bauen Sie ein belastbares System auf

Die vereinfachte automatische Wiederherstellung und die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung sind zwar effektiv, um die Verfügbarkeit einzelner Instanzen aufrechtzuerhalten, AWS empfiehlt jedoch die Implementierung einer Hochverfügbarkeitsarchitektur, die ein Failover des Datenverkehrs auf fehlerfreie Instanzen ermöglicht.

Um dies zu erreichen, sollten Sie AWS Dienste wie Elastic Load Balancing (das den eingehenden Traffic auf mehrere EC2 Instances verteilt) und Amazon EC2 Auto Scaling (das die Anzahl der Instances automatisch an Nachfrage und Zustand anpasst) in Betracht ziehen.

Weitere Informationen zum Aufbau eines belastbaren, fehlertoleranten Systems mit EC2 Instances finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Zurück zu den Grundlagen: Konzipieren für Ausfälle mit EC2 On-the-Channel-Technologie AWS YouTube
- Disaster Recovery (DR) -Architektur weiter AWS, Teil I: Strategien für die Wiederherstellung in der Cloud auf der AWS Architektur-Blogseite
- Benutzerhandbuch für Application Load Balancers
- Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch
- REL11-BP02 Failover auf gesunde Ressourcen im Well-Architected Framework für Zuverlässigkeitssäulen AWS

Überprüfen Sie, ob eine automatische Instanzwiederherstellung stattgefunden hat

Wenn Ihre Instance anscheinend offline war und dann unerwartet neu gestartet wurde, wurde sie möglicherweise als Reaktion auf ein zugrundeliegendes Hardware- oder Softwareproblem automatisch wiederhergestellt. Sie können dies überprüfen, indem Sie in Ihrem nach Ereignissen zur automatischen Instanzwiederherstellung suchen. AWS Health Dashboard Sie können auch überprüfen, ob für Ihre Instance ein zugrundeliegendes Hardware- oder Softwareproblem erkannt wurde, indem Sie die CloudWatch Amazon-Metrik StatusCheckFailed_System überprüfen.

Suchen Sie nach Ereignissen in AWS Health Dashboard

Wenn ein automatischer Versuch zur Wiederherstellung der Instance erfolgt, AWS sendet Ereignisse an Ihre AWS Health Dashboard. Das spezifische Ereignis hängt vom konfigurierten

Wiederherstellungsmechanismus ab und davon, ob der Versuch erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.

Um nach automatischen Instanzwiederherstellungsereignissen zu suchen AWS Health Dashboard

1. Öffne das AWS Health Dashboard zu https://phd.aws.amazon.com/phd/Hause #/.
2. Suchen Sie nach Ereignissen im Zusammenhang mit der automatischen Instanzwiederherstellung. Das Vorhandensein dieser Ereignisse kann bestätigen, ob ein Versuch einer automatischen Instanzwiederherstellung stattgefunden hat und welches Ergebnis er hatte.

   - Vereinfachte automatische Wiederherstellung
     - Erfolgsereignis: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
     - Fehlschlagsereignis: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_FAILURE`
   - CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung
     - Erfolgsereignis: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
     - Fehlschlagsereignis: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_FAILURE`

Überwachen Sie Systemstatusprüfungen mit CloudWatch

Sie können überprüfen, ob für Ihre Instance ein zugrundeliegendes Hardware- oder Softwareproblem erkannt wurde, indem Sie die Metrik StatusCheckFailed_System unter überprüfen. CloudWatch Der Metrikwert gibt an, ob eine Systemstatusüberprüfung bestanden wurde (kein Hardware- oder Softwareproblem) oder fehlgeschlagen ist (Hardware- oder Softwareproblem).

Um zu überprüfen, ob ein zugrundeliegendes Hardware- oder Softwareproblem erkannt wurde

1. Die Metrik-Seite der CloudWatch Konsole zu https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/Hause öffnen? #metricsV2.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in derselben Region wie Ihre EC2 Instance befinden.
3. Fügen Sie die folgende Metrik in das Suchfeld Metriken ein und drücken Sie die Eingabetaste.

   ```
   StatusCheckFailed_System
   ```

4. Wählen Sie EC2 > Metriken pro Instanz.
5. Aktivieren Sie in der Tabelle das Kontrollkästchen neben der Instance, die Sie überprüfen möchten.

6. Ändern Sie den Abfragezeitraum auf den Zeitpunkt, zu dem Sie vermuten, dass das Wiederherstellungsereignis eingetreten ist.
7. Wählen Sie die Registerkarte Graphed metrics und gehen Sie für StatusCheckFailed_System wie folgt vor:
   a. Wählen Sie für Statistik entweder Durchschnitt, Maximum oder Minimum aus.
   b. Wählen Sie als Zeitraum die Option 1 Minute aus.
8. Überprüfen Sie den Wert für StatusCheckFailed_System.
   - Wert 0: Die Systemstatusprüfung wurde erfolgreich abgeschlossen, was darauf hindeutet, dass kein Hardware- oder Softwareproblem zugrunde liegt.
   - Wert 1: Die Systemstatusüberprüfung ist fehlgeschlagen, was auf ein zugrundeliegendes Hardware- oder Softwareproblem hinweist.

Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Instance-Wiederherstellung.

Konfigurieren Sie die vereinfachte automatische Wiederherstellung auf einer EC2 Amazon-Instance

> **Important**
>
> In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Wiederherstellungsmechanismen auf einer EC2 Instance proaktiv konfigurieren. Diese Wiederherstellungsmechanismen dienen dazu, die Instanzverfügbarkeit wiederherzustellen, wenn ein zugrunde liegendes Hardware- oder Softwareproblem AWS erkannt wird, das dazu führt, dass eine Systemstatusprüfung fehlschlägt. Wenn Sie derzeit Probleme beim Zugriff auf Ihre Instance haben, finden Sie weitere Informationen unter Problembehandlung bei EC2 Instanzen.

Wenn AWS festgestellt wird, dass eine Instance aufgrund eines zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareproblems nicht verfügbar ist, kann die vereinfachte automatische Wiederherstellung die Instanzverfügbarkeit automatisch wiederherstellen, indem die Instance von dem Host mit dem zugrunde liegenden Problem auf einen anderen Host verschoben wird.

Wenn eine vereinfachte automatische Wiederherstellung stattfindet, AWS sendet je nach Ergebnis eines der folgenden Ereignisse an Sie AWS Health Dashboard:

- Erfolgsereignis: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
- Fehlschlagsereignis: `AWS_EC2_SIMPLIFIED_AUTO_RECOVERY_FAILURE`

Um über diese Ereignisse informiert zu werden, können Sie Benachrichtigungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie AWS-Benutzerbenachrichtigungen im AWS-Benutzerbenachrichtigungen Benutzerhandbuch unter Erstellen Ihrer ersten Benachrichtigungskonfiguration. Sie können auch EventBridge Amazon-Regeln verwenden, um vereinfachte automatische Wiederherstellungsereignisse zu überwachen.

Die vereinfachte automatische Wiederherstellung ist beim Start der Instance standardmäßig auf allen unterstützten Instances aktiviert. Sie kann jedoch nur ausgeführt werden, wenn sich eine Instance im `running` Status befindet, keine Serviceereignisse in der AWS Health Dashboard aufgeführt sind und Kapazität für den Instance-Typ verfügbar ist. In einigen Situationen, z. B. bei erheblichen Ausfällen, können Kapazitätsengpässe dazu führen, dass Wiederherstellungsversuche fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Beheben Sie Fehler bei der vereinfachten automatischen Wiederherstellung”.

Sie können die vereinfachte automatische Wiederherstellung während oder nach dem Start deaktivieren und sie bei Bedarf später wieder aktivieren.

> **Warning**
>
> Wenn Sie Ihre AWS Instance aufgrund eines zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareproblems wiederherstellen, sollten Sie sich der folgenden Konsequenzen bewusst sein: Daten, die im flüchtigen Speicher (RAM) gespeichert sind, gehen verloren und die Betriebszeit des Betriebssystems beginnt wieder bei Null. Zum Schutz vor Datenverlust empfehlen wir Ihnen, regelmäßig Backups von wertvollen Daten zu erstellen. Weitere Informationen zu den bewährten Methoden für Sicherung und Wiederherstellung für EC2 Instances finden Sie unter Bewährte Methoden für Amazon EC2.
> Automatische Mechanismen zur Wiederherstellung von Instanzen sind für einzelne Instances konzipiert. Hinweise zum Aufbau eines belastbaren Systems finden Sie unterBauen Sie ein belastbares System auf.

Inhalt

- Anforderungen für die Aktivierung der vereinfachten automatischen Wiederherstellung
- Vereinfachte automatische Wiederherstellung konfigurieren

- Beheben Sie Fehler bei der vereinfachten automatischen Wiederherstellung

Anforderungen für die Aktivierung der vereinfachten automatischen Wiederherstellung

Die vereinfachte automatische Wiederherstellung kann für Instances aktiviert werden, die die folgenden Kriterien erfüllen:

Instance-Typen

- Allgemeiner Zweck: A1, M3, M4, M5, M5a, M5n, M5zn, M6a, M6g, M6i, M6in, M7a, M7g, M7i, M7i-Flex, M8g, T1, T2, T3, T3a, T4g
- Für Berechnungen optimiert: C3, C4, C5, C5a, C5n, C6a, C6g, C6gn, C6i, C6in, C7a, C7g, C7gn, C7i, C7i-Flex, C8g, C8gn
- Speicheroptimiert: R3, R4, R5, R5a, R5b, R5n, R6a, R6g, R6i, R6in, R7a, R7g, R7i, R7iz, R8g, U-3 tb1, U-6 tb1, U-9 tb1, U-12 tb1, U-18 tb1, U-24 tb1, U7i-6 TB, U7i-6 TB 8 TB, U7i-12 TB, U7-in-16 TB, U7-in-24 TB, U7-in-32 TB, U7in-H-32 TB, X1, X1E, X2IEZN, X8G
- Beschleunigtes Rechnen: G3, G5g, Inf1, P3, VT1
- Hochleistungsrechnen: HPC6a, HPC7a, HPC7G

Tenancy

- Freigegeben
- Dedicated Instance

  Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances.

Einschränkungen

Die vereinfachte automatische Wiederherstellung wird für Instances mit den folgenden Eigenschaften nicht unterstützt:

- Instanzgröße: `metal` Instanzen
- Mietverhältnis: Dedizierter Host. Verwenden Sie für Dedicated Hosts stattdessen Dedicated Host Auto Recovery.
- Speicher: Instances mit Instance-Speicher-Volumes
- Netzwerk: Instanzen, die einen Elastic Fabric-Adapter verwenden
- Auto Scaling: Instances, die Teil einer Auto Scaling Scaling-Gruppe sind

- Wartung: Instances, für die derzeit ein geplantes Wartungsereignis durchgeführt wird

Vereinfachte automatische Wiederherstellung konfigurieren

Die vereinfachte automatische Wiederherstellung ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie eine unterstützte Instance starten. Sie können das automatische Wiederherstellungsverhalten zu `disabled` während oder nach dem Starten der Instance festlegen.

Die `default` Konfiguration ermöglicht keine vereinfachte automatische Wiederherstellung für eine nicht unterstützte Instanz.

Console

So deaktivieren Sie die vereinfachte automatische Wiederherstellung beim Launchen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Launch instance (Instance starten) aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Erweiterte Details für Automatische Instanzwiederherstellung die Option Deaktiviert aus.
4. Konfigurieren Sie die verbleibenden Instance-Starteinstellungen nach Bedarf und starten Sie dann die Instance.

Um die vereinfachte automatische Wiederherstellung nach dem Start zu deaktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und dann Actions (Aktionen), Instance Settings (Instance-Einstellungen) und Change auto-recovery behavior (Verhalten der automatischen Wiederherstellung ändern).
4. Wählen Sie Off (Aus) und dann Save (Speichern) aus.

Um eine vereinfachte automatische Wiederherstellung nach dem Start zu ermöglichen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

3. Wählen Sie die Instance aus und dann Actions (Aktionen), Instance Settings (Instance-Einstellungen) und Change auto-recovery behavior (Verhalten der automatischen Wiederherstellung ändern).
4. Wählen Sie Standard (Ein) und dann Speichern.

AWS CLI

So deaktivieren Sie die vereinfachte automatische Wiederherstellung beim Launchen

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--maintenance-options` Option.

```
--maintenance-options AutoRecovery=Disabled
```

Um die vereinfachte automatische Wiederherstellung nach dem Start zu deaktivieren

Verwenden Sie den modify-instance-maintenance-options-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --auto-recovery disabled
```

Um die vereinfachte automatische Wiederherstellung nach dem Start zu aktivieren

Verwenden Sie den modify-instance-maintenance-options-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --auto-recovery default
```

PowerShell

So deaktivieren Sie die vereinfachte automatische Wiederherstellung beim Launchen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet.

```
-MaintenanceOptions_AutoRecovery Disabled
```

Um die vereinfachte automatische Wiederherstellung nach dem Start zu deaktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMaintenanceOptionCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceMaintenanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -AutoRecovery Disabled
```

Um eine vereinfachte automatische Wiederherstellung nach dem Start zu ermöglichen

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMaintenanceOptionCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceMaintenanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -AutoRecovery Enabled
```

Beheben Sie Fehler bei der vereinfachten automatischen Wiederherstellung

Wenn Ihre Instanz durch die vereinfachte automatische Wiederherstellung nicht wiederhergestellt werden kann, sollten Sie die folgenden Probleme berücksichtigen:

- AWS Serviceereignisse werden ausgeführt

  Die vereinfachte automatische Wiederherstellung funktioniert nicht bei Serviceereignissen in der AWS Health Dashboard. Sie erhalten möglicherweise keine Benachrichtigungen zu Wiederherstellungsfehlern für solche Ereignisse. Für die neusten Informationen zur Serviceverfügbarkeit lesen Sie die Seite zum Servicezustand-Status.
- Unzureichende Kapazität

  Es ist vorübergehend nicht genügend Ersatzhardware vorhanden, um die Instanz zu migrieren.
- Die maximale Anzahl der täglichen Wiederherstellungsversuche wurde erreicht

  Die Instance hat die maximale zugelassene Anzahl von Wiederherstellungsversuchen pro Tag erreicht. Ihre Instance kann anschließend außer Betrieb genommen werden, wenn die automatische Wiederherstellung fehlschlägt und festgestellt wird, dass eine Verschlechterung der Hardware die Hauptursache für die ursprüngliche fehlgeschlagene Systemstatusprüfung ist.

Wenn die Systemstatusprüfung der Instance trotz mehrerer Wiederherstellungsversuche weiterhin fehlschlägt, finden Sie weitere Hinweise unter Problembehandlung bei Instances mit fehlgeschlagenen Statusprüfungen.

Konfigurieren Sie die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung für eine EC2 Instanz

> **Important**
>
> In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Wiederherstellungsmechanismen auf einer EC2 Instanz proaktiv konfigurieren. Diese Wiederherstellungsmechanismen dienen dazu, die Instanzverfügbarkeit wiederherzustellen, wenn ein zugrunde liegendes Hardware- oder Softwareproblem AWS erkannt wird, das dazu führt, dass eine Systemstatusprüfung fehlschlägt. Wenn Sie derzeit Probleme beim Zugriff auf Ihre Instance haben, finden Sie weitere Informationen unter Problembehandlung bei EC2 Instanzen.

Wenn AWS festgestellt wird, dass eine Instance aufgrund eines zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareproblems nicht verfügbar ist, kann die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung die Instanzverfügbarkeit automatisch wiederherstellen, indem die Instanz von dem Host mit dem zugrunde liegenden Problem auf einen anderen Host verschoben wird.

Wenn eine CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung stattfindet, AWS sendet je nach Ergebnis eines der folgenden Ereignisse an Sie AWS Health Dashboard:

- Erfolgsereignis: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_SUCCESS`
- Fehlschlagsereignis: `AWS_EC2_INSTANCE_AUTO_RECOVERY_FAILURE`

Sie können die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung konfigurieren, um Wiederherstellungsaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzuzufügen. CloudWatch Die aktionsbasierte Wiederherstellung funktioniert mit der `StatusCheckFailed_System` Metrik. CloudWatchDie aktionsbasierte to-the-minute Wiederherstellung bietet detaillierte Reaktionszeiten bei der Wiederherstellung und Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) Benachrichtigungen über Wiederherstellungsaktionen und -ergebnisse. Diese Konfigurationsoptionen ermöglichen im Vergleich zur vereinfachten automatischen Wiederherstellung schnellere Wiederherstellungsversuche mit detaillierterer Kontrolle über die Reaktion auf Fehlschläge bei der Systemstatusprüfung. Weitere Informationen zu den verfügbaren CloudWatch Optionen finden Sie unter Statuschecks für Ihre Instances.

Die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung kann jedoch nur ausgeführt werden, wenn sich eine Instanz im `running` Status befindet, keine Serviceereignisse in der AWS Health Dashboard

aufgeführt sind und für den Instanztyp Kapazität verfügbar ist. In einigen Situationen, z. B. bei erheblichen Ausfällen, können Kapazitätsengpässe dazu führen, dass Wiederherstellungsversuche fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Fehlerbehebung”.

> **Warning**
>
> Wenn Sie Ihre AWS Instance aufgrund eines zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareproblems wiederherstellen, sollten Sie sich der folgenden Konsequenzen bewusst sein: Daten, die im flüchtigen Speicher (RAM) und auf Instance-Speicher-Volumes gespeichert sind, gehen verloren, und die Betriebszeit des Betriebssystems beginnt bei Null. Zum Schutz vor Datenverlust empfehlen wir Ihnen, regelmäßig Backups von wertvollen Daten zu erstellen. Weitere Informationen zu den bewährten Methoden für Sicherung und Wiederherstellung für EC2 Instances finden Sie unter Bewährte Methoden für Amazon EC2. Automatische Mechanismen zur Wiederherstellung von Instanzen sind für einzelne Instances konzipiert. Hinweise zum Aufbau eines belastbaren Systems finden Sie unterBauen Sie ein belastbares System auf.

Inhalt

- Anforderungen für die Aktivierung einer CloudWatch aktionsbasierten Wiederherstellung
- Konfigurieren Sie die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung
- Beheben Sie CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellungsfehler

Anforderungen für die Aktivierung einer CloudWatch aktionsbasierten Wiederherstellung

CloudWatch Die aktionsbasierte Wiederherstellung kann für Instanzen aktiviert werden, die die folgenden Kriterien erfüllen:

Instance-Typen

- Allgemeiner Zweck: A1, M3, M4, M5, M5a, M5n, M5zn, M6a, M6g, M6i, M6in, M7a, M7g, M7i, M7i-Flex, M8g, T1, T2, T3, T3a, T4g
- Für Berechnungen optimiert: C3, C4, C5, C5a, C5n, C6a, C6g, C6gn, C6i, C6in, C7a, C7g, C7gn, C7i, C7i-Flex, C8g, C8gn

- Speicheroptimiert: R3, R4, R5, R5a, R5b, R5n, R6a, R6g, R6i, R6in, R7a, R7g, R7i, R7iz, R8g, U-3 tb1, U-6 tb1, U-9 tb1, U-12 tb1, U-18 tb1, U-24 tb1, U7i-6 TB, U7i-6 TB 8 TB, U7i-12 TB, U7-in-16 TB, U7-in-24 TB, U7-in-32 TB, U7in-H-32 TB, X1, X1E, X2IDN, X2iEDN, X2IEZN, X8G
- Beschleunigtes Rechnen: G3, G5g, Inf1, P3, VT1
- Hochleistungsrechnen: HPC6a, HPC7a, HPC7G
- Metal-Instances: Jeder der oben genannten Instance-Typen mit der Metal-Instance-Größe.
- Wenn Instance-Speicher-Volumes beim Start hinzugefügt werden: Dann werden nur die folgenden Instance-Typen unterstützt: M3, C3, R3, X1, X1e, X2IDN, X2iEDN

Tenancy

- Freigegeben
- Dedicated Instance

  Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances.

Einschränkungen

CloudWatch Die aktionsbasierte Wiederherstellung wird für Instances mit den folgenden Eigenschaften nicht unterstützt:

- Tenancy: Dedizierter Host. Verwenden Sie für Dedicated Hosts stattdessen Dedicated Host Auto Recovery.
- Netzwerk: Instances, die einen Elastic Fabric-Adapter verwenden
- Auto Scaling: Instances, die Teil einer Auto Scaling Scaling-Gruppe sind
- Wartung: Instances, für die derzeit ein geplantes Wartungsereignis durchgeführt wird

Finden Sie einen unterstützten Instanztyp

Sie können sich die Instance-Typen ansehen, die eine CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung unterstützen.

Console

Um die Instance-Typen anzuzeigen, die eine CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung unterstützen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Instance Types (Instance-Typen) aus.
3. Fügen Sie in der Filterleiste den Filter Auto Recovery support = true hinzu. In der Tabelle mit den Instanztypen werden alle Instanztypen angezeigt, die eine CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung unterstützen.
4. (Optional) Fügen Sie Filter hinzu, um den Bereich auf bestimmte Instance-Typen, die Sie interessieren, weiter einzugrenzen.

AWS CLI

Um die Instance-Typen anzuzeigen, die eine CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung unterstützen

Verwenden Sie den describe-instance-typesBefehl mit dem `auto-recovery-supported` Filter.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=auto-recovery-supported,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Um die Instanztypen anzuzeigen, die eine CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung unterstützen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTypeCmdlet mit dem `auto-recovery-supported` Filter.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="auto-recovery-supported";Values="true"} | `
    Select InstanceType | Sort-Object InstanceType
```

Konfigurieren Sie die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung

Um die CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung für eine EC2 Instanz zu konfigurieren, erstellen Sie einen CloudWatch Alarm, der die `StatusCheckFailed_System` Metrik für die angegebene Instanz überwacht. Stellen Sie den Alarm so ein, dass er ausgelöst wird, wenn der Metrikwert 1 ist, was auf eine fehlgeschlagene Systemstatusprüfung hinweist. Konfigurieren Sie die Alarmaktion so, dass die Instanz automatisch wiederhergestellt wird, wenn sie ausgelöst wird.

Sie können den Alarm entweder über die EC2 Amazon-Konsole oder die CloudWatch Konsole konfigurieren. Die Anweisungen finden Sie Wiederherstellungsaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen in diesem Benutzerhandbuch oder Hinzufügen von Wiederherstellungsaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Beheben Sie CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellungsfehler

Wenn bei der CloudWatch aktionsbasierten Wiederherstellung Ihre Instanz nicht wiederhergestellt werden kann, sollten Sie die folgenden Probleme berücksichtigen:

- AWS Serviceereignisse werden ausgeführt

  CloudWatch Die aktionsbasierte Wiederherstellung funktioniert nicht bei Serviceereignissen in der AWS Health Dashboard. Sie erhalten möglicherweise keine Benachrichtigungen zu Wiederherstellungsfehlern für solche Ereignisse. Für die neusten Informationen zur Serviceverfügbarkeit lesen Sie die Seite zum Servicezustand-Status.
- Unzureichende Kapazität

  Es ist vorübergehend nicht genügend Ersatzhardware vorhanden, um die Instanz zu migrieren.
- Die maximale Anzahl der täglichen Wiederherstellungsversuche wurde erreicht

  Die Instance hat die maximale zugelassene Anzahl von Wiederherstellungsversuchen pro Tag erreicht. Ihre Instance kann anschließend außer Betrieb genommen werden, wenn die automatische Wiederherstellung fehlschlägt und festgestellt wird, dass eine Verschlechterung der Hardware die Hauptursache für die ursprüngliche fehlgeschlagene Systemstatusprüfung ist.

Wenn die Systemstatusprüfung der Instance trotz mehrerer Wiederherstellungsversuche weiterhin fehlschlägt, finden Sie weitere Hinweise unter Problembehandlung bei Instances mit fehlgeschlagenen Statusprüfungen.

Verwenden Sie Instanz-Metadaten, um Ihre EC2 Instanz zu verwalten

Instance-Metadaten sind Daten über eine Instance, mit denen Sie die ausgeführte Instance konfigurieren und verwalten können. Instance-Metadaten enthalten Folgendes:

Eigenschaften der Instance-Metadaten

Instance-Metadaten sind in Kategorien unterteilt (z. B. Host-Name, Ereignisse und Sicherheitsgruppen).

Dynamische Daten

Dynamische Daten sind Metadaten, die beim Start der Instance generiert werden, wie z. B. ein Instance-Identitätsdokument. Weitere Informationen finden Sie unter Kategorien von dynamischen Daten.

Benutzerdaten

Sie können Instance-Metadaten auch verwenden, um auf Benutzerdaten zuzugreifen, die Sie beim Start Ihrer Instance angegeben haben. Sie können beispielsweise Parameter für die Konfiguration Ihrer Instance angeben oder ein einfaches Skript einbinden. Sie können auch generische Konfigurationsdateien erstellen AMIs und Benutzerdaten verwenden, um die beim Start bereitgestellten Konfigurationsdateien zu ändern. Wenn Sie beispielsweise Webserver für verschiedene kleine Unternehmen betreiben, können sie alle dasselbe generische AMI verwenden und ihren Inhalt aus dem Amazon-S3-Bucket abrufen, den Sie beim Start in den Benutzerdaten angeben. Um jederzeit einen neuen Kunden hinzuzufügen, erstellen Sie einen Bucket für den Kunden, fügen Sie dessen Inhalt hinzu und starten Ihr AMI mit dem eindeutigen Bucket-Namen, der Ihrem Code in den Benutzerdaten zur Verfügung steht. Wenn Sie mehrere Instances mit demselben `RunInstances`-Aufruf starten, sind die Benutzerdaten für alle Instances in dieser Reservierung verfügbar. Jede Instance, die Teil derselben Reservierung ist, hat eine eindeutige `ami-launch-index`-Nummer, sodass Sie Code schreiben können, der die Aktivitäten der Instances steuert. Beispielsweise kann sich der erste Host selbst als ursprünglichen Knoten in einem Cluster auswählen. Ein detailliertes AMI-Startbeispiel finden Sie unter Identifizieren Sie jede Instance, die in einer einzelnen Anfrage gestartet wurde.

Important

Sie können nur innerhalb der Instance selbst auf Instance-Metadaten und Benutzerdaten zugreifen. Die Daten sind nicht durch Authentifizierungs- oder kryptografische Verfahren geschützt. Jeder, der direkten Zugriff auf die Instance hat, und möglicherweise auch jede Software, die auf der Instance läuft, kann deren Metadaten einsehen. Daher sollten Sie sensible Daten wie Passwörter oder langlebige Verschlüsselungscodes nicht als Benutzerdaten speichern.

Inhalt

- Instance-Metadatenkategorien
- Kategorien von dynamischen Daten
- Auf Instanz-Metadaten für eine EC2 Instanz zugreifen
- Konfigurieren der Optionen des Instance-Metadaten-Services
- Befehle ausführen, wenn Sie eine EC2 Instance mit Benutzerdateneingabe starten
- Identifizieren Sie jede Instance, die in einer einzelnen Anfrage gestartet wurde

Instance-Metadatenkategorien

Instance-Metadaten-Eigenschaften werden in Kategorien unterteilt. Um Instance-Metadaten abzurufen, geben Sie die Kategorie in der Anfrage an, und die Metadaten werden in der Antwort zurückgegeben.

Wenn neue Kategorien veröffentlicht werden, wird ein neuer Instance-Metadaten-Build mit einer neuen Versionsnummer erstellt. In der folgenden Tabelle wird in der Spalte Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde die Build-Version angegeben, als die Instance-Metadatenkategorie freigegeben wurde. Um zu vermeiden, dass Sie Ihren Code jedes Mal aktualisieren müssen, wenn Amazon einen neuen Instance-Metadaten-Build EC2 veröffentlicht, verwenden Sie `latest` anstelle der Versionsnummer in Ihren Metadatenanfragen. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen der verfügbaren Versionen der Instance-Metadaten.

Wenn Amazon eine neue Instance-Metadatenkategorie EC2 veröffentlicht, sind die Instance-Metadaten für die neue Kategorie möglicherweise nicht für bestehende Instances verfügbar. Bei Instances, die auf dem Nitro-System erstellt wurden, können Sie Instance-Metadaten nur für die Kategorien abrufen, die beim Start verfügbar waren. Bei Instances mit dem Xen-Hypervisor können Sie die Instance stoppen und dann starten, um die für die Instance verfügbaren Kategorien zu aktualisieren.

In der folgenden Tabelle werden die Kategorien von Instance-Metadaten aufgeführt. Einige der Kategorienamen enthalten Platzhalter für Daten, die für Ihre Instance eindeutig sind.. *mac*Stellt beispielsweise die MAC-Adresse für die Netzwerkschnittstelle dar. Sie müssen die Platzhalter durch tatsächliche Werte ersetzen, wenn Sie die Instance-Metadaten abrufen.

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`ami-id`	Die für den Start der Instance verwendete AMI-ID	1,0
`ami-launch-index`	Wenn Sie mehrere Instances mit demselben `RunInstances` -Aufruf starten, gibt dieser Wert die Startreihenfolge für jede Instance an. Der Wert für die zuerst gestartete Instance ist 0. Wenn Sie Instances mit Auto Scaling oder EC2 Fleet starten, ist dieser Wert immer 0.	1,0
`ami-manifest-path`	Der Pfad zu der AMI-Manif estdatei in Amazon S3. Wenn Sie für den Start der Instance ein Amazon EBS-Backed AMI verwendet haben, wird als Ergebnis ausgegebe `unknown`.	1,0
`ancestor-ami-ids`	Das AMI IDs aller Instances, die zur Erstellung dieses AMI neu gebündelt wurden. Dieser Wert ist nur vorhanden, wenn die AMI-Manifestdatei einen `ancestor-amis` -Schlüssel enthalten hat.	2007-10-10
`autoscaling/target-lifecycle-state`	Wert, der den Zielzustand des Auto-Scaling-Lebenszyklus anzeigt, in den eine Auto-Scaling-Instance übergeht. Wird verwendet , wenn die Instance nach dem 10. März 2022 in einen der Ziel-	15.07.2021

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
	Lebenszyklusstatus wechselt. Mögliche Werte: `Detached` | `InService` | `Standby` | `Terminated` | `Warmed:Hibernated` | `Warmed:Running` | `Warmed:Stopped` | `Warmed:Terminated` . Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen des Ziellebenszyklusstatus mithilfe von Instance-Metadaten im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.	
`block-device-mapping/ami`	Das virtuelle Gerät, auf dem sich das Root- bzw. Boot-Dateisystem befindet	2007-12-15
`block-device-mapping/ebsN`	Die virtuellen Geräte, die mit einem Amazon EBS-Volume verknüpft sind. Amazon EBS-Volumes sind nur in Metadaten enthalten, wenn sie beim Starten der Instance – oder als die Instance zuletzt gestartet wurde – vorhanden waren. N zeigt dabei den Index für das Amazon EBS-Volume an (z. B. `ebs1` oder `ebs2`).	2007-12-15

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`block-device-mapping/ephemeral N`	Die virtuellen Geräte für alle Speichervolumes, die keine NVMe Instanzen sind. N gibt den Index jedes Volumes an. Die Anzahl der Instance-Speicher-Volumes in der Blockgerät-Zuweisung entspricht möglicherweise nicht der tatsächlichen Anzahl der Instance-Speicher-Volumes für die Instance. Der Instance-Typ bestimmt die Anzahl der Instance-Speicher-Volumes, die für eine Instance verfügbar sind. Wenn die Anzahl der Instance-Speicher-Volumes in einer Blockgerät-Zuweisung die für eine Instance verfügbare Anzahl übersteigt, werden die überzähli gen Instance-Speicher-Volumes ignoriert.	2007-12-15
`block-device-mapping/root`	Die virtuellen Laufwerke oder Partitionen, die den Root-Lauf werken oder Partitionen auf dem virtuellen Laufwerk zugeordnet sind, wobei das Root-Dateisystem (/ oder C:) der angegebenen Instance zugeordnet ist.	2007-12-15
`block-device-mapping/swap`	Die virtuellen Geräte, die mit `swap` verknüpft sind. Nicht immer vorhanden.	2007-12-15

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`events/maintenance/history`	Enthält eine JSON-Zeichenfolge mit Informationen zu den Ereignissen, wenn es abgeschlossene oder abgebrochene Wartungsereignisse für die Instance gibt.	2018-08-17
`events/maintenance/scheduled`	Enthält eine JSON-Zeichenfolge mit Informationen zu den Ereignissen, wenn es aktive Wartungsereignisse für die Instance gibt. Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Ereignisse anzeigen, die sich auf Ihre EC2 Amazon-Instances auswirken.	2018-08-17
`events/recommendations/rebalance`	Der ungefähre Zeitpunkt in UTC, zu dem die Benachrichtigung über die Empfehlung zur Neuverteilung der EC2 Instance für die Instance ausgegeben wird. Das Folgende ist ein Beispiel für die Metadaten für diese Kategorie: `{"noticeTime": "2020-11-05T08:22:00Z"}` . Diese Kategorie ist erst verfügbar, nachdem die Benachrichtigung gesendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Empfehlungen zur Neugewichtung von Instances.	2020-10-27

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`hostname`	Wenn die EC2 Instanz IP-basierte Benennung (IPBN) verwendet, ist dies der private IPv4 DNS-Hostname der Instanz. Wenn die EC2 Instanz ressourcenbasierte Benennung (RBN) verwendet, ist dies die RBN. Wenn mehrere Netzwerkschnittstellen vorhanden sind, bezieht sich dieser Wert auf das Gerät eth0 (das Gerät mit der Gerätenummer 0). Weitere Informationen zu IPBN und RBN finden Sie unter EC2 Instanz-Hostnamen und Domains.	1,0
`iam/info`	Wenn der Instanz eine IAM-Rolle zugeordnet ist, enthält Informationen darüber, wann das Instanzprofil zuletzt aktualisiert wurde, einschließlich des LastUpdated Datums der Instanz, und. InstanceProfileArn InstanceProfileId Andernfalls nicht vorhanden.	2012-01-12

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`iam/security-credentials/role-name`	Wenn der Instance eine IAM-Rolle zugeordnet *`role-name`* ist, ist dies der Name der Rolle und *`role-name`* enthält die temporären Sicherheitsanmeldedaten, die der Rolle zugeordnet sind (weitere Informationen finden Sie unter Abrufen von Sicherheitsanmeldeinformationen aus Instance-Metadaten). Andernfalls nicht vorhanden.	2012-01-12
`identity-credentials/ec2/info`	Informationen zu den Anmeldeinformationen in `identity-credentials/ec2/security-credentials/ec2-instance` .	2018-05-23

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`identity-credentials/ec2/security-credentials/ec2-instance`	Anmeldeinformationen für die Instanzidentitätsrolle, die es der On-Instance-Software ermöglichen, sich selbst AWS zu identifizieren, um Funktionen wie EC2 Instance Connect und AWS Systems Manager Standard-Host-Management-Konfiguration zu unterstützen. An diese Anmeldeinformationen sind keine Richtlinien angehängt, sodass sie über die Identifizierung der Instanz für die AWS Funktion hinaus keine zusätzlichen AWS API-Berechtigungen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Instanzidentitätsrollen für EC2 Amazon-Instances.	2018-05-23
`instance-action`	Weist die Instance an, zur Vorbereitung einer Bündelung einen Neustart durchzuführen. Zulässige Werte: `none` | `shutdown` | `bundle-pending` .	2008-09-01
`instance-id`	Die ID dieser Instance	1,0
`instance-life-cycle`	Die Kaufoption dieser Instance. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Abrechnungs- und Kaufoptionen von Amazon.	01.10.2019

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`instance-type`	Der Typ der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instance-Typen.	2007-08-29
`ipv6`	Die IPv6 Adresse der Instanz. In Fällen, in denen mehrere Netzwerkschnittstellen vorhanden sind, bezieht sich dies auf die Netzwerkschnittstelle des eth0-Geräts (das Gerät, für das die Gerätenummer 0 ist) und die erste zugewiesene IPv6 Adresse. Wenn auf der Netzwerkschnittstelle [0] keine IPv6 Adresse vorhanden ist, ist dieses Element nicht gesetzt und führt zu einer HTTP 404-Antwort.	2021-01-03
`kernel-id`	Die ID des mit dieser Instance gestarteten Kernels (falls zutreffend)	2008-02-01

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`local-hostname`	Wenn mehrere Netzwerkschnittstellen vorhanden sind, bezieht sich dieser Wert auf das Gerät eth0 (das Gerät mit der Gerätenummer 0). Wenn die EC2 Instanz IP-basierte Benennung (IPBN) verwendet, ist dies der private IPv4 DNS-Hostname der Instanz. Wenn die EC2 Instanz ressourcenbasierte Benennung (RBN) verwendet, ist dies die RBN. Weitere Informationen zu IPBN, RBN und zur Benennung von Instanzen finden Sie unter. EC2 EC2 Instanz-Hostnamen und Domains	2007-01-19
`local-ipv4`	Die private IPv4 Adresse der Instanz. Wenn mehrere Netzwerkschnittstellen vorhanden sind, bezieht sich dieser Wert auf das Gerät eth0 (das Gerät mit der Gerätenummer 0). Wenn es sich um eine IPv6 reine Instanz handelt, ist dieses Element nicht festgelegt und führt zu einer HTTP 404-Antwort.	1,0

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`mac`	Die Media Access Control-Adresse (MAC) der Instance. Wenn mehrere Netzwerkschnittstellen vorhanden sind, bezieht sich dieser Wert auf das Gerät eth0 (das Gerät mit der Gerätenummer 0).	01.01.2011
`metrics/vhostmd`	Nicht mehr verfügbar.	2011-05-01
`network/interfaces/macs/mac/device-number`	Die eindeutige Gerätenummer, die mit dieser Schnittstelle verknüpft ist. Die Gerätenummer entspricht dem Gerätenamen; `device-number` 2 steht z. B. für das Gerät eth2. Diese Kategorie entspricht den `device-index` Feldern `DeviceIndex` und, die von der EC2 Amazon-API verwendet werden, und den EC2 Befehlen für AWS CLI.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/interface-id`	Die ID der Netzwerkschnittstelle.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/ipv4-associations/public-ip`	Die privaten IPv4 Adressen, die jeder öffentlichen IP-Adresse zugeordnet und dieser Schnittstelle zugewiesen sind.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/ipv6s`	Die der Schnittstelle zugewiesenen IPv6 Adressen.	2016-06-30

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`network/interfaces/macs/mac/ipv6-prefix`	Das der Netzwerkschnittstelle zugewiesene IPv6 Präfix.	
`network/interfaces/macs/mac/local-hostname`	Der private IPv4 DNS-Hostname der Instanz. Wenn mehrere Netzwerkschnittstellen vorhanden sind, bezieht sich dieser Wert auf das Gerät eth0 (das Gerät mit der Gerätenummer 0). Wenn es sich um eine IPv6 reine Instanz handelt, ist dies der ressourcenbasierte Name. Weitere Informationen zu IPBN und RBN finden Sie unter EC2 Instanz-Hostnamen und Domains.	2007-01-19
`network/interfaces/macs/mac/local-ipv4s`	Die privaten IPv4 Adressen, die der Schnittstelle zugeordnet sind. Wenn es sich um eine IPv6 reine Netzwerkschnittstelle handelt, ist dieses Element nicht festgelegt und führt zu einer HTTP 404-Antwort.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/mac`	Die MAC-Adresse der Instance	01.01.2011
`network/interfaces/macs/`*`mac`*`/network-card`	Der Index der Netzwerkkarte. Einige Instance-Typen unterstützen mehrere Netzwerkkarten.	01.11.2020

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`network/interfaces/macs/mac/owner-id`	Die ID des Eigentümers der Netzwerkschnittstelle. In Umgebungen mit mehreren Schnittstellen kann eine Schnittstelle von einem Drittanbieter wie Elastic Load Balancing zugewiesen werden. Der Datenverkehr auf einer Schnittstelle wird immer dem Eigentümer der Schnittstelle in Rechnung gestellt.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/public-hostname`	Das öffentliche DNS der Schnittstelle (IPv4). Diese Kategorie wird nur ausgegeben, wenn das Attribut `enableDnsHostnames` auf `true` gesetzt ist. Weitere Infomationen finden Sie unter DNS-Attribute für Ihre VPC im Amazon VPC-Benutzerhandbuch. Wenn die Instanz nur eine öffentliche IPv6 Adresse und keine öffentliche IPv4 Adresse hat, ist dieses Element nicht gesetzt und führt zu einer HTTP 404-Antwort.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/public-ipv4s`	Die öffentliche IP-Adresse oder die Elastic IP-Adressen, die dem Adapter zugeordnete sind. Es kann mehrere IPv4 Adressen auf einer Instanz geben.	01.01.2011

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`network/interfaces/macs/mac/security-groups`	Sicherheitsgruppen, zu denen die Netzwerkschnittstelle gehört.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/security-group-ids`	Die IDs Sicherheitsgruppen, zu denen die Netzwerkschnittstelle gehört.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/subnet-id`	Die ID für das Subnetz, in der sich die Schnittstelle befindet.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/subnet-ipv4-cidr-block`	Der IPv4 CIDR-Block des Subnetzes, in dem sich die Schnittstelle befindet.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/subnet-ipv6-cidr-blocks`	Der IPv6 CIDR-Block des Subnetzes, in dem sich die Schnittstelle befindet.	2016-06-30
`network/interfaces/macs/mac/vpc-id`	Die ID für die VPC, in der sich die Schnittstelle befindet.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/vpc-ipv4-cidr-block`	Der primäre IPv4 CIDR-Block der VPC.	01.01.2011
`network/interfaces/macs/mac/vpc-ipv4-cidr-blocks`	Die IPv4 CIDR-Blöcke für die VPC.	2016-06-30
`network/interfaces/macs/mac/vpc-ipv6-cidr-blocks`	Der IPv6 CIDR-Block der VPC, in dem sich die Schnittstelle befindet.	2016-06-30

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`placement/availability-zone`	Die Availability Zone, in der die Instance gestartet wurde	2008-02-01
`placement/availability-zone-id`	Die statische Availability Zone-ID, in der die Instance gestartet wird. Die Availability Zone-ID ist für alle Konten konsistent. Sie kann sich jedoch von der Availability Zone unterscheiden, die je nach Konto variieren kann.	01.10.2019
`placement/group-name`	Der Name der Platzierungsgruppe, in der die Instance gestartet wird.	24.08.2020
`placement/host-id`	Die ID des Hosts, auf dem die Instance gestartet wird. Gilt nur für Dedicated Hosts.	24.08.2020
`placement/partition-number`	Die Nummer der Partition, in der die Instance gestartet wird.	24.08.2020
`placement/region`	Die AWS Region, in der die Instance gestartet wird.	24.08.2020
`product-codes`	AWS Marketplace der Instance zugeordnete Produktcodes, falls vorhanden.	2007-03-01

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`public-hostname`	Das öffentliche DNS der Instanz (IPv4). Diese Kategorie wird nur ausgegeben, wenn das Attribut `enableDnsHostnames` auf `true` gesetzt ist. Weitere Infomationen finden Sie unter DNS-Attribute für Ihre VPC im Amazon VPC-Benutzerhandbuch. Wenn die Instanz nur eine öffentliche IPv6 Adresse und keine öffentliche IPv4 Adresse hat, ist dieses Element nicht gesetzt und führt zu einer HTTP 404-Antwort.	2007-01-19
`public-ipv4`	Die öffentliche IPv4 Adresse. Wenn eine Elastic IP-Adresse mit der Instance verknüpft ist, ist der zurückgegebene Wert die Elastic IP-Adresse.	2007-01-19
`public-keys/0/openssh-key`	Der öffentliche Schlüssel. Nur verfügbar, wenn bei der Instance-Startzeit angegeben.	1,0
`ramdisk-id`	Die ID des RAM-Datenträgers, der beim Start angegeben wurde (falls zutreffend)	2007-10-10
`reservation-id`	Die ID der Reservierung	1,0

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`security-groups`	Die Namen der Sicherheitsgruppen für die Instance. Nach dem Start können Sie die Sicherheitsgruppen von Instances ändern. Solche Änderungen spiegeln sich hier und innetwork /interfaces/macs/*mac*/security-groups wider.	1,0
`services/domain`	Die Domain für AWS Ressourcen für die Region.	2014-02-25
`services/partition`	Die Partition, in der sich die Ressource befindet. Für AWS Standardregionen lautet die Partition`aws`. Wenn Sie Ressourcen in anderen Partition en haben, lautet die Partition `aws-`*`partitionname`* . Die Aufteilung der Ressourcen in der Region China (Peking) lautet beispielsweise `aws-cn`.	2015-10-20

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`spot/instance-action`	Die Aktion (in den Ruhezustand versetzen, anhalten oder beenden) sowie den ungefähren Zeitpunkt in UTC, an dem die Aktion ausgeführt wird. Dieses Element ist nur vorhanden, wenn die Spot-Instance für das Versetzen in den Ruhezustand, das Anhalten oder das Beenden markiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter instance-action.	15.11.2016
`spot/termination-time`	Die ungefähre Zeit in UTC, zu der das Betriebssystem für Ihre Spot-Instance das Signal zum Beenden empfängt. Dieser Artikel ist nur dann vorhanden und enthält einen Zeitwert (z. B. 2015-01-05T18:02:00 Z), wenn die Spot-Instance von Amazon zur Kündigung markiert wurde. EC2 Das Element für den Beendigungszeitpunkt enthält keinen Wert, wenn Sie die Spot-Instance selbst beenden. Weitere Informationen finden Sie unter termination-time.	2014-11-05

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`tags/instance`	Die Instance-Tags, die der Instance zugeordnet sind. Nur verfügbar, wenn Sie explizit Zugriff auf Tags in Instance-Metadaten zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten.	23.03.2021

Kategorien von dynamischen Daten

In der folgenden Tabelle werden die Kategorien von dynamischen Daten aufgeführt.

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`fws/instance-monitoring`	Wert, der angibt, ob der Kunde eine detaillierte einminütige Überwachung aktiviert hat. CloudWatch Zulässige Werte: `enabled | disabled`	2009-04-04
`instance-identity/document`	JSON-Wert mit Instance-Attributen, z. B. Instance-ID, private IP-Adresse, usw. Siehe Instanzidentitätsdokumente für EC2 Amazon-Instances.	2009-04-04
`instance-identity/pkcs7`	Wird verwendet, um die Authentizität und den Inhalt des Dokuments mithilfe der Signatur zu überprüfen. Siehe Instanzidentitätsdokumente für EC2 Amazon-Instances.	2009-04-04

Kategorie	Beschreibung	Version, als die Kategorie veröffentlicht wurde
`instance-identity/signature`	Die Daten können von Dritten verwendet werden, um den Ursprung und die Authentizität zu überprüfen. Siehe Instanzidentitätsdokumente für EC2 Amazon-Instances.	2009-04-04

Auf Instanz-Metadaten für eine EC2 Instanz zugreifen

Sie können auf EC2 Instanz-Metadaten innerhalb der Instanz selbst oder über die EC2 Konsole SDKs, API oder die zugreifen AWS CLI. Informationen zum Abrufen der aktuellen Instance-Metadateneinstellungen für eine Instance über die Konsole oder Befehlszeile finden Sie unter Abfragen von Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances.

Sie können Benutzerdaten für Instances mit einem EBS-Stamm-Volume ändern. Die Instances muss angehalten werden. Eine Anleitung für die Konsole finden Sie unter Instance-Benutzerdaten aktualisieren. Ein Linux-Beispiel, das die verwendet AWS CLI, finden Sie unter modify-instance-attribute. Ein Windows-Beispiel, das die Tools für Windows verwendet PowerShell, finden Sie unterthe section called “Benutzerdaten und die Tools für Windows PowerShell”.

> **Note**
>
> Beachten Sie, dass für HTTP-Anfragen für den Abruf von Instance-Metadaten und Benutzerdaten keine Gebühren berechnet werden.

Überlegungen zum Instance-Zugriff auf Instance-Metadaten

Um Probleme beim Abrufen von Instance-Metadaten zu vermeiden, sollten Sie Folgendes beachten.

Befehlsformat

Das Befehlsformat ist unterschiedlich, je nachdem, ob Sie Instance Metadata Service Version 1 (IMDSv1) oder Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) verwenden. Standardmäßig

können Sie beide Instance-Metadaten-Services verwenden. Um die Verwendung von IMDSv2 zu erzwingen, lesen Sie Instance-Metadaten-Services für den Zugriff auf Instance-Metadaten verwenden.

Falls IMDSv2 erforderlich, IMDSv1 funktioniert nicht

Wenn Sie es verwenden IMDSv1 und keine Antwort erhalten, IMDSv2 ist dies wahrscheinlich erforderlich. Um zu überprüfen, ob dies erforderlich IMDSv2 ist, wählen Sie die Instanz aus, um ihre Details anzuzeigen. Der IMDSv2Wert gibt entweder Erforderlich (Sie müssen verwenden IMDSv2) oder Optional (Sie können entweder IMDSv2 oder verwendenIMDSv1) an.

(IMDSv2) Verwenden /latest/api/token um das Token abzurufen

Das Ausgeben von PUT-Anfragen an einen beliebigen versionsspezifischen Pfad, beispielsweise `/2021-03-23/api/token`, führt dazu, dass der Metadatenservice „403-Verboten“-Fehler zurückgibt. Dieses Verhalten ist beabsichtigt.

Metadaten-Version

Um zu vermeiden, dass Sie Ihren Code jedes Mal aktualisieren müssen, wenn Amazon einen neuen Instance-Metadaten-Build EC2 veröffentlicht, empfehlen wir, den Pfad und nicht die Versionsnummer zu verwenden`latest`.

IPv6 Unterstützung

Um Instanz-Metadaten mithilfe einer IPv6 Adresse abzurufen, stellen Sie sicher, dass Sie die IPv6 Adresse des IMDS `[fd00:ec2::254]` anstelle der IPv4 Adresse `169.254.169.254` aktivieren und verwenden. Bei der Instance muss es sich um eine Nitro-basierte Instance handeln, die in einem Subnetz gestartet wurde, das Folgendes unterstützt. IPv6

(Windows) Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Version AMIs mit Windows Sysprep

Um sicherzustellen, dass IMDS funktioniert, wenn Sie eine Instance von einem benutzerdefinierten Windows-AMI starten, muss das AMI ein standardisiertes Image sein, welches mit Windows Sysprep erstellt wurde. Andernfalls funktioniert der IMDS nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep.

Erwägen Sie in einer Containerumgebung eine Neukonfiguration oder eine Erhöhung des Hop-Limits auf 2

Die AWS SDKs Verwendung IMDSv2 ruft standardmäßig auf. Wenn der IMDSv2 Anruf keine Antwort erhält, AWS SDKs wiederholen einige den Anruf und verwendenIMDSv1, falls er immer noch nicht erfolgreich ist. Dies kann zu einer Verzögerung führen, insbesondere in einer Container-Umgebung. Wenn AWS SDKs das Hop-Limit in einer Container-Umgebung bei 1

liegt, erhält der Anruf bei Bedarf möglicherweise überhaupt keine Antwort, da das Aufrufen des Containers als zusätzlicher Netzwerk-Hop betrachtet wird. IMDSv2

Um diese Probleme in einer Container-Umgebung zu vermeiden, sollten Sie die Konfiguration so ändern, dass Einstellungen (wie z. B. AWS-Region) direkt an den Container übergeben werden, oder erwägen Sie, das Hop-Limit auf 2 zu erhöhen. Informationen zu den Auswirkungen des Hop-Limits finden Sie unter Erweiterte Schutzmaßnahmen gegen offene Firewalls, Reverse-Proxys und SSRF-Schwachstellen mit Verbesserungen am Instanz-Metadatendienst. EC2 Informationen zum Ändern des Hop-Limits finden Sie unter. Ändern des PUT-Antwort-Hop-Limits

Begrenzen von Paketen pro Sekunde (PPS)

Für Services, die Link-Local-Adressen verwenden, gilt eine Obergrenze von 1 024 Paketen pro Sekunde (PPS). Dieses Limit umfasst die Summe von Route-53-Resolver-DNS-Abfragen, Instance Metadata Service (IMDS)-Anfragen, Amazon Time Service Network Time Protocol (NTP)-Anfragen und Windows-Licensing-Service-Anfragen (für Microsoft Windows-basierte Instances).

Zusätzliche Überlegungen zum Zugriff auf Benutzerdaten

- Benutzerdaten werden als Opaque-Daten behandelt: Was Sie eingeben, wird auch ausgegeben. Die Interpretation der Benutzerdaten und die Instance ist Aufgabe der Instance.
- Benutzerdaten müssen mit Base64 codiert werden. Je nachdem, welches Tool oder SDK Sie verwenden, wird die Base64-Kodierung möglicherweise für Sie durchgeführt. Zum Beispiel:
  - Die EC2 Amazon-Konsole kann die Base64-Kodierung für Sie durchführen oder Base64-kodierte Eingaben akzeptieren.
  - AWS CLI Version 2 führt standardmäßig die Base64-Kodierung von Binärparametern für Sie durch. AWS CLI Version 1 führt die Base64-Kodierung des Parameters für Sie durch. `--user-data`
  - Die AWS SDK für Python (Boto3) führt die Base64-Kodierung des Parameters für Sie durch. `UserData`
- Benutzerdaten sind auf 16 KB an Rohdaten, bevor diese base64-codiert werden, begrenzt. Die Länge einer Zeichenfolge n nach base64-Codierung ist ceil(n/3)*4.
- Benutzerdaten müssen base64-decodiert werden, wenn Sie sie abrufen. Wenn Sie die Daten über Instance-Metadaten oder die Konsole abrufen, werden sie automatisch für Sie dekodiert.
- Wenn Sie eine Instance anhalten, ihre Benutzerdaten ändern und die Instance wieder starten, werden die aktualisierten Benutzerdaten nicht automatisch ausgeführt, wenn Sie die Instance

starten. Bei Windows-Instances können Sie die Einstellungen so konfigurieren, dass aktualisierte Benutzerdatenskripte einmalig beim Starten der Instance oder bei jedem Neustart oder Start der Instance ausgeführt werden.

- Benutzerdaten sind ein Instance-Attribut. Wenn Sie ein AMI auf der Grundlage einer Instance erstellen, sind die Instance-Benutzerdaten nicht im AMI enthalten.

Greifen Sie von einer Instanz aus auf Instanz-Metadaten zu EC2

Da Ihre Instance-Metadaten von Ihrer laufenden Instance aus verfügbar sind, müssen Sie weder die EC2 Amazon-Konsole noch die verwenden AWS CLI. Dies kann sehr hilfreich sein, wenn Sie ein Skript schreiben möchten, das in der Instance ausgeführt werden soll. So können Sie z. B. über die Instance-Metadaten auf die lokale IP-Adresse Ihrer Instance zugreifen, um die Verbindung zu einer externen Anwendung zu verwalten.

Alle folgenden Daten werden als Instance-Metadaten betrachtet, der Zugriff erfolgt jedoch auf unterschiedliche Weise. Wählen Sie die Registerkarte aus, die den Typ der Instance-Metadaten darstellt, auf die Sie zugreifen möchten, um weitere Informationen zu erhalten.

Metadata

Instance-Metadaten-Eigenschaften werden in Kategorien unterteilt. Eine Beschreibung der einzelnen Instance-Metadatenkategorien finden Sie unter Instance-Metadatenkategorien.

Um von einer laufenden Instance aus auf die Eigenschaften der Instance-Metadaten zuzugreifen, rufen Sie die Daten aus dem Folgenden ab IPv4 oder IPv6 URIs. Die IP-Adressen sind Link-lokale Adressen und nur von der Instance aus gültig. Weitere Informationen finden Sie unter Link-lokale Adressen.

IPv4

```
http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

IPv6

```
http://[fd00:ec2::254]/latest/meta-data/
```

Dynamic data

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um dynamische Daten aus einer laufenden Instanz abzurufenURIs.

IPv4

```
http://169.254.169.254/latest/dynamic/
```

IPv6

```
http://[fd00:ec2::254]/latest/dynamic/
```

Beispiele: Zugriff mit cURL

Die folgenden Beispiele verwenden cURL, um die High-Level-Instance-Identitätskategorien abzurufen.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-
aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/dynamic/
instance-identity/
rsa2048
pkcs7
document
signature
dsa2048
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
rsa2048
pkcs7
document
signature
dsa2048
```

Beispiele: Zugriff mit PowerShell

In den folgenden Beispielen werden PowerShell die Identitätskategorien für Instanzen auf hoher Ebene abgerufen.

IMDSv2

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document
rsa2048
pkcs7
signature
```

IMDSv1

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document
rsa2048
pkcs7
signature
```

Weitere Informationen zu dynamischen Daten und Beispiele dafür, wie sie abgerufen werden können, finden Sie unter Instanzidentitätsdokumente für EC2 Amazon-Instances.

User data

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Benutzerdaten aus einer Instanz abzurufen URIs. Um Benutzerdaten mithilfe der IPv6 Adresse abzurufen, müssen Sie sie aktivieren, und die Instance muss eine Nitro-basierte Instance in einem Subnetz sein, das dies unterstützt. IPv6

IPv4

```
http://169.254.169.254/latest/user-data
```

IPv6

```
http://[fd00:ec2::254]/latest/user-data
```

Eine Anfrage für Benutzerdaten geben die Daten unverändert zurück (Content-Type `application/octet-stream`). Wenn die Instance keine Benutzerdaten hat, gibt die Anfrage `404 - Not Found` zurück.

Beispiele: Zugriff mit cURL zum Abrufen von kommagetrenntem Text

Die folgenden Beispiele verwenden cURL, um Benutzerdaten abzurufen, die als kommagetrennter Text angegeben wurden.

IMDSv2

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
```

IMDSv1

```
curl http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
```

Beispiele: Access with zum Abrufen von PowerShell kommagetrenntem Text

In den folgenden Beispielen werden Benutzerdaten abgerufen PowerShell , die als kommagetrennter Text angegeben wurden.

IMDSv2

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
```

IMDSv1

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
-Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token} -Method GET -uri http://169.254.169.254/latest/user-data
1234,john,reboot,true | 4512,richard, | 173,,,
```

Beispiele: Zugriff mit cURL zum Abrufen eines Skripts

Die folgenden Beispiele verwenden cURL, um Benutzerdaten abzurufen, die als Skript angegeben wurden.

IMDSv2

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/user-data
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

IMDSv1

```
curl http://169.254.169.254/latest/user-data
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

Beispiele: Access with, PowerShell um ein Skript abzurufen

In den folgenden Beispielen PowerShell werden Benutzerdaten abgerufen, die als Skript angegeben wurden.

IMDSv2

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/user-data
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
```

```
<persist>true</persist>
```

IMDSv1

```
Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/user-data
<powershell>
$file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Abfragen von Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances

Sie können die Instanz-Metadatenoptionen für Ihre vorhandenen Instanzen abfragen.

Console

Um die Instanz-Metadatenoptionen für eine bestehende Instanz abzufragen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie Ihre Instance aus und überprüfen Sie die folgenden Felder:
   - IMDSv2— Der Wert ist entweder erforderlich oder optional.
   - Tags in Instanzmetadaten zulassen — Der Wert ist entweder Aktiviert oder Deaktiviert.
4. Wählen Sie bei ausgewählter Instanz Aktionen, Instanzeinstellungen und Optionen für Instanz-Metadaten ändern aus.

   Im Dialogfeld wird angezeigt, ob der Instanz-Metadatendienst für die ausgewählte Instanz aktiviert oder deaktiviert ist.

AWS CLI

Um die Instanz-Metadatenoptionen für eine bestehende Instanz abzufragen

Verwenden Sie den Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-id i-1234567898abcdef0 \
```

```
    --query 'Reservations[].Instances[].MetadataOptions'
```

PowerShell

Um die Instanz-Metadatenoptionen für eine bestehende Instanz mithilfe der Tools für abzufragen PowerShell

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567898abcdef0).Instances.MetadataOptions
```

Antworten und Fehlermeldungen

Alle Instance-Metadaten werden als Text zurückgegeben (HTTP-Inhaltstyp `text/plain`).

Eine Anfrage für eine spezifische Metadatenressource gibt den entsprechenden Wert oder einen HTTP-Fehlercode `404 - Not Found` zurück, wenn die Ressource nicht verfügbar ist.

Eine Anfrage für eine allgemeine Metadatenressource (der URI endet auf „/”) gibt eine Liste der verfügbaren Ressourcen oder einen HTTP-Fehlercode `404 - Not Found` zurück, wenn keine entsprechenden Ressourcen vorhanden sind. Die Listenelemente stehen jeweils in einer eigenen Zeile, d. h. sie sind durch Zeilenvorschübe (ASCII 10) getrennt.

Wenn eine IMDSv1 Anfrage keine Antwort erhält, IMDSv2 ist dies wahrscheinlich erforderlich.

Bei Anfragen, die über gestellt wurden IMDSv2, können die folgenden HTTP-Fehlercodes zurückgegeben werden:

- `400 - Missing or Invalid Parameters` – Die PUT-Anfrage ist nicht gültig.
- `401 - Unauthorized` – Die GET-Anfrage verwendet ein ungültiges Token. Die empfohlene Aktion ist das Erzeugen eines neuen Token.
- `403 - Forbidden` – Die Anfrage ist nicht zulässig oder der IMDS ist deaktiviert.
- `404 - Not Found`— Die Ressource ist nicht verfügbar oder es gibt keine solche Ressource.
- `503` – Die Anforderung konnte nicht abgeschlossen werden. Wiederholen Sie die Anforderung.

Wenn das IMDS einen Fehler zurückgibt, druckt curl die Fehlermeldung in der Ausgabe und gibt einen Erfolgsstatuscode zurück. Die Fehlermeldung wird in der TOKEN-Variablen gespeichert, was

dazu führt, dass curl-Befehle, die das Token verwenden, fehlschlagen. Wenn Sie curl mit der -f Option aufrufen, wird im Falle eines HTTP-Serverfehlers ein Fehlerstatuscode zurückgegeben. Wenn Sie die Fehlerbehandlung aktivieren, kann die Shell den Fehler auffangen und das Skript beenden.

Drosselung abfragen

Wir drosseln die Abfragen an den IMDS pro Instance und begrenzen die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen von einer Instance zum IMDS.

Wenn Sie das IMDS zum Abrufen von AWS Sicherheitsanmeldedaten verwenden, vermeiden Sie es, bei jeder Transaktion oder gleichzeitig von einer großen Anzahl von Threads oder Prozessen aus nach Anmeldeinformationen zu fragen, da dies zu einer Drosselung führen kann. Wir empfehlen stattdessen, die Anmeldeinformationen im Cache zu speichern, bis sie sich ihrer Ablaufzeit nähern. Weitere Informationen über die IAM-Rolle und die der Rolle zugeordneten Sicherheitsanmeldeinformationen finden Sie unter Abrufen von Sicherheitsanmeldeinformationen aus Instance-Metadaten.

Wenn es beim Zugriff auf den IMDS zu einer Drosselung kommt, versuchen Sie Ihre Abfrage mit einer exponentiellen Backoff-Strategie erneut.

Instance-Metadaten-Services für den Zugriff auf Instance-Metadaten verwenden

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf Instance-Metadaten aus einer laufenden Instance zugreifen:

- Instanz-Metadatendienst Version 2 (IMDSv2) — eine sitzungsorientierte Methode

  Beispiele finden Sie unter Beispiele für IMDSv2.
- Instanz-Metadatendienst Version 1 (IMDSv1) — eine Anforderungs-/Antwortmethode

  Beispiele finden Sie unter Beispiele für IMDSv1.

Standardmäßig können Sie entweder IMDSv1 oder oder IMDSv2 beide verwenden.

Sie können den Instanz-Metadatendienst (IMDS) für jede Instanz so konfigurieren, dass lokaler Code oder Benutzer ihn verwenden IMDSv2 müssen. Wenn Sie angeben, dass dieser verwendet werden IMDSv2 muss, funktioniert das nicht IMDSv1 mehr. Informationen darüber, wie Sie Ihre Instance für die Verwendung konfigurieren IMDSv2, finden Sie unterKonfigurieren der Optionen des Instance-Metadaten-Services.

Die GET Header PUT oder sind einzigartig für IMDSv2. Wenn diese Header in der Anfrage enthalten sind, dann ist die Anfrage für vorgesehen. IMDSv2 Wenn keine Header vorhanden sind, wird davon ausgegangen, dass die Anfrage dafür bestimmt ist. IMDSv1

Einen ausführlichen Überblick über dieses Thema IMDSv2 finden Sie unter Erweiterter Schutz vor offenen Firewalls, Reverse-Proxys und SSRF-Schwachstellen mit Verbesserungen am Instanz-Metadatendienst. EC2

Themen

- Funktionsweise von Instance-Metadatenservice Version 2
- Verwenden eines unterstützten AWS -SDK
- Beispiele für IMDSv2
- Beispiele für IMDSv1

Funktionsweise von Instance-Metadatenservice Version 2

IMDSv2 verwendet sitzungsorientierte Anfragen. Bei sitzungsorientierten Anforderungen erstellen Sie ein Sitzungs-Token, das die Sitzungsdauer definiert, die mindestens eine Sekunde und maximal sechs Stunden betragen kann. Während der angegebenen Dauer können Sie dasselbe Sitzungs-Token für nachfolgende Anfragen verwenden. Nach Ablauf der angegebenen Dauer müssen Sie ein neues Sitzungs-Token erstellen, das Sie für zukünftige Anfragen verwenden können.

> **Note**
>
> Die Beispiele in diesem Abschnitt verwenden die IPv4 Adresse des Instance Metadata Service (IMDS):. `169.254.169.254` Wenn Sie Instanz-Metadaten für EC2 Instances über die IPv6 Adresse abrufen, stellen Sie sicher, dass Sie stattdessen die IPv6 Adresse aktivieren und verwenden:. `[fd00:ec2::254]` Die IPv6 Adresse des IMDS ist mit Befehlen kompatibel IMDSv2 . Die IPv6 Adresse ist nur auf Nitro-basierten Instances in einem Subnetz zugänglich, das von IPv6 -unterstützt wird (Dual-Stack oder nur). IPv6

In den folgenden Beispielen wird ein Shell-Skript verwendet, IMDSv2 um die Metadatenelemente der Instanz auf oberster Ebene abzurufen. Jedes Beispiel:

- Erstellt ein Sitzungs-Token mit einer Dauer von sechs Stunden (21 600 Sekunden) unter Verwendung der PUT-Anfrage.

- Speichern den Sitzungs-Token-Header in einer Variablen namens `TOKEN` (Linux-Instances) oder `token` (Windows-Instances)
- aFordert die Top-Level-Metadatenelemente über das Token an.

Linux-Beispiel

Sie können zwei separate Befehle ausführen oder kombinieren.

Separate Befehle

Generieren Sie zuerst ein Token mit dem folgenden Befehl.

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"`
```

Verwenden Sie dann das Token, um mit dem folgenden Befehl Metadatenelemente der obersten Ebene zu generieren.

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Kombinierte Befehle

Sie können das Token speichern und die Befehle kombinieren. Das folgende Beispiel kombiniert die beiden obigen Befehle und speichert den Sitzungs-Token-Header in einer Variablen namens TOKEN.

> **Note**
>
> Wenn beim Erstellen des Tokens anstelle eines gültigen Tokens ein Fehler auftritt, wird in der Variablen eine Fehlermeldung gespeichert, und der Befehl funktioniert nicht.

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
 && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Nachdem Sie ein Token erstellt haben, können Sie es bis zum Ablauf wiederverwenden. Im folgenden Beispielbefehl, der die ID des AMIs abruft, mit dem die Instance gestartet wurde, wird das im vorherigen Beispiel in `$TOKEN` gespeicherte Token wiederverwendet.

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
meta-data/ami-id
```

Windows-Beispiel

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -
Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Nachdem Sie ein Token erstellt haben, können Sie es bis zum Ablauf wiederverwenden. Im folgenden Beispielbefehl, der die ID des AMIs abruft, mit dem die Instance gestartet wurde, wird das im vorherigen Beispiel in `$token` gespeicherte Token wiederverwendet.

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
 -Method GET -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
```

Wenn Sie IMDSv2 Instanz-Metadaten anfordern, muss die Anfrage Folgendes enthalten:

1. Verwenden Sie eine PUT-Anfrage, um eine Sitzung mit dem Instance-Metadaten-Service zu starten. Die PUT-Anfrage gibt ein Token zurück, das in nachfolgenden GET-Anfragen an den Instance-Metadaten-Service enthalten sein muss. Das Token wird für den Zugriff auf Metadaten mit IMDSv2 benötigt.
2. Nehmen Sie das Token GET in alle Anfragen an den IMDS auf. Wenn die Token-Verwendung auf `required` festgelegt ist, erhalten Anfragen ohne gültiges Token oder mit abgelaufenem Token einen `401 - Unauthorized`-HTTP-Fehlercode.
   - Das Token ist ein Instance-bezogener Schlüssel. Das Token ist auf anderen EC2 Instances nicht gültig und wird abgelehnt, wenn Sie versuchen, es außerhalb der Instanz zu verwenden, auf der es generiert wurde.
   - Die PUT-Anfrage muss einen Header enthalten, der die Time To Live (TTL) für das Token in Sekunden bis zu maximal sechs Stunden (21 600 Sekunden) angibt. Das Token stellt eine logische Sitzung dar. Die TTL gibt die Gültigkeitsdauer des Token und damit die Dauer der Sitzung an.
   - Nachdem ein Token abgelaufen ist, müssen Sie eine neue Sitzung mit einem anderen PUT erstellen, um auf die Instance-Metadaten zuzugreifen.

- Sie können auswählen, ob Sie ein Token wiederverwenden oder bei jeder Anforderung einen neues Token erstellen möchten. Für eine kleine Anzahl von Anfragen kann es einfacher sein, bei jedem Zugriff auf den IMDS ein Token zu generieren und sofort zu verwenden. Aus Effizienzgründen können Sie jedoch eine längere Dauer für das Token festlegen und es wiederverwenden, anstatt jedes Mal eine PUT-Anfrage stellen zu müssen, wenn Sie Instance-Metadaten anfordern müssen. Es gibt kein praktisches Limit für die Anzahl gleichzeitiger Token, von denen jedes für eine eigene Sitzung steht. IMDSv2 ist jedoch immer noch durch normale IMDS-Verbindungs- und Drosselungsgrenzen eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter Drosselung abfragen.

In IMDSv2 Instance-Metadatenanfragen sind HTTP GET- und HEAD-Methoden zulässig. PUT-Anfragen werden abgelehnt, wenn sie einen X-Forwarded-For-Header enthalten.

Standardmäßig hat die Antwort auf PUT-Anfragen auf IP-Protokollebene ein Antworthop-Limit (Time To Live) von 1. Wenn Sie ein größeres Hop-Limit benötigen, können Sie es mit dem Befehl anpassen. modify-instance-metadata-options AWS CLI Beispielsweise benötigen Sie möglicherweise eine größeres Hop-Limit für die Abwärtskompatibilität mit Container-Services, die auf der Instance ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Modifizieren von Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances.

Verwenden eines unterstützten AWS -SDK

Zur Verwendung IMDSv2 müssen Ihre EC2 Instances eine AWS SDK-Version verwenden, die die Verwendung unterstützt IMDSv2. Die neuesten Versionen aller AWS SDKs unterstützen die Verwendung von IMDSv2.

> **Important**
>
> Wir empfehlen Ihnen, über die SDK-Versionen auf dem Laufenden zu bleiben, um über die neuesten Features, Sicherheitsupdates und zugrunde liegenden Abhängigkeiten informiert zu sein. Die fortgesetzte Verwendung einer nicht unterstützten SDK-Version wird nicht empfohlen und erfolgt nach Ihrem Ermessen. Weitere Informationen finden Sie in den Wartungsrichtlinien für AWS SDKs und Tools im AWS SDKs Referenzhandbuch für Tools.

Im Folgenden sind die Mindestversionen aufgeführt, die die Verwendung von unterstützen IMDSv2:

- AWS CLI – 1.16.289

- AWS Tools for Windows PowerShell – 4.0.1.0
- AWS SDK für .NET – 3.3.634.1
- AWS SDK für C++ – 1.7.229
- AWS SDK für Go – 1.25.38
- AWS SDK for Go v2 — 0.19.0
- AWS SDK für Java – 1.11.678
- AWS SDK for Java 2.x – 2.10.21
- AWS SDK für JavaScript in Node.js — 2.722.0
- AWS SDK für Kotlin— 1.1.4
- AWS SDK für PHP – 3.147.7
- AWS SDK für Python (Botocore) — 1.13.25
- AWS SDK für Python (Boto3) – 1.12.6
- AWS SDK für Ruby – 3.79.0

Beispiele für IMDSv2

Führen Sie die folgenden Beispiele auf Ihrer EC2 Amazon-Instance aus, um die Instance-Metadaten für abzurufen IMDSv2.

Auf Windows-Instanzen können Sie Windows verwenden PowerShell oder cURL oder wget installieren. Wenn Sie ein Drittanbieter-Tool in einer Windows-Instance installieren, sollten Sie die zugehörige Dokumentation unbedingt sorgfältig lesen; die Methode für die Aufrufe und die Ausgabe können von dieser Dokumentation abweichen.

Beispiele

- Abrufen der verfügbaren Versionen der Instance-Metadaten
- Anfordern der Top-Level-Metadatenelemente
- Die Werte für Metadatenelemente abrufen
- Abrufen der Liste der verfügbaren öffentlichen Schlüssel
- Anzeigen der Formate, in denen der öffentliche Schlüssel 0 verfügbar ist
- Anfordern des öffentlichen Schlüssels 0 (im OpenSSH-Schlüsselformat)
- Anfordern der Subnetz-ID für eine Instance
- Abrufen von Instance-Tags für eine Instance

Abrufen der verfügbaren Versionen der Instance-Metadaten

In diesem Beispiel werden die verfügbaren Versionen der Instance-Metadaten abgerufen. Jede Version bezieht sich auf einen Instance-Metadaten-Build, wenn neue Instance-Metadatenkategorien veröffentlicht wurden. Die Build-Versionen der Instance-Metadaten korrelieren nicht mit den EC2 Amazon-API-Versionen. Es stehen frühere Versionen zur Verfügung, für den Fall dass Skripte angewendet werden, die auf den Strukturen und Daten dieser früheren Versionen aufbauen.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
```

```
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest
```

Anfordern der Top-Level-Metadatenelemente

In diesem Beispiel werden die Metadaten-Elemente der obersten Ebene abgerufen. Weitere Informationen zu den einzelnen Punkten in der Antwort finden Sie unter Instance-Metadatenkategorien.

Beachten Sie, dass Tags nur dann in dieser Ausgabe enthalten sind, wenn Sie den Zugriff zugelassen haben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Aktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten”.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
events/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-life-cycle
```

```
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
reservation-id
security-groups
services/
tags/
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-life-cycle
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
```

```
reservation-id
security-groups
services/
tags/
```

Die Werte für Metadatenelemente abrufen

Die folgenden Beispiele zeigen die Werte einiger der Top-Level-Metadatenelemente, die im vorherigen Beispiel abgerufen wurden. Diese Anfragen verwenden das gespeicherte Token, das mit dem Befehl im vorherigen Beispiel erstellt wurde. Das Token darf nicht abgelaufen sein.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
```

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321
```

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal
```

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/
latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

Abrufen der Liste der verfügbaren öffentlichen Schlüssel

In diesem Beispiel wird die Liste der verfügbaren öffentlichen Schlüssel abgerufen.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-
aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/public-keys/
0=my-public-key
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/
0=my-public-key
```

Anzeigen der Formate, in denen der öffentliche Schlüssel 0 verfügbar ist

In diesem Beispiel werden die Formate abgerufen, in denen der öffentliche Schlüssel 0 verfügbar ist.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-
aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/public-keys/0/
```

```
openssh-key
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
openssh-key
```

Anfordern des öffentlichen Schlüssels 0 (im OpenSSH-Schlüsselformat)

In diesem Beispiel wird der öffentliche Schlüssel 0 abgerufen (im Format für OpenSSH-Schlüssel).

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method
 GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key
```

Anfordern der Subnetz-ID für eine Instance

In diesem Beispiel wird eine Subnetz-ID für eine Instance vergeben.

cURL

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-
aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/network/interfaces/macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

PowerShell

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -
Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/
macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

Abrufen von Instance-Tags für eine Instance

Wenn der Zugriff auf Instance-Tags in den Instance-Metadaten aktiviert ist, können Sie die Tags für eine Instance aus den Instance-Metadaten abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen von Tags aus Instance-Metadaten.

Beispiele für IMDSv1

Führen Sie die folgenden Beispiele auf Ihrer EC2 Amazon-Instance aus, um die Instance-Metadaten für abzurufen IMDSv1.

Auf Windows-Instanzen können Sie Windows verwenden PowerShell oder cURL oder wget installieren. Wenn Sie ein Drittanbieter-Tool in einer Windows-Instance installieren, sollten Sie die zugehörige Dokumentation unbedingt sorgfältig lesen; die Methode für die Aufrufe und die Ausgabe können von dieser Dokumentation abweichen.

Beispiele

- Abrufen der verfügbaren Versionen der Instance-Metadaten
- Anfordern der Top-Level-Metadatenelemente
- Die Werte für Metadatenelemente abrufen
- Abrufen der Liste der verfügbaren öffentlichen Schlüssel
- Anzeigen der Formate, in denen der öffentliche Schlüssel 0 verfügbar ist
- Anfordern des öffentlichen Schlüssels 0 (im OpenSSH-Schlüsselformat)
- Anfordern der Subnetz-ID für eine Instance
- Abrufen von Instance-Tags für eine Instance

Abrufen der verfügbaren Versionen der Instance-Metadaten

In diesem Beispiel werden die verfügbaren Versionen der Instance-Metadaten abgerufen. Jede Version bezieht sich auf einen Instance-Metadaten-Build, wenn neue Instance-Metadatenkategorien veröffentlicht wurden. Die Build-Versionen der Instance-Metadaten korrelieren nicht mit den EC2 Amazon-API-Versionen. Es stehen frühere Versionen zur Verfügung, für den Fall dass Skripte angewendet werden, die auf den Strukturen und Daten dieser früheren Versionen aufbauen.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/
```

```
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
...
latest
```

Anfordern der Top-Level-Metadatenelemente

In diesem Beispiel werden die Metadaten-Elemente der obersten Ebene abgerufen. Weitere Informationen zu den einzelnen Punkten in der Antwort finden Sie unter Instance-Metadatenkategorien.

Beachten Sie, dass Tags nur dann in dieser Ausgabe enthalten sind, wenn Sie den Zugriff zugelassen haben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Aktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten”.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
ami-manifest-path
block-device-mapping/
events/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
reservation-id
security-groups
services/
tags/
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
ami-launch-index
```

```
ami-manifest-path
block-device-mapping/
hostname
iam/
instance-action
instance-id
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
metrics/
network/
placement/
profile
public-hostname
public-ipv4
public-keys/
reservation-id
security-groups
services/
tags/
```

Die Werte für Metadatenelemente abrufen

Die folgenden Beispiele zeigen die Werte einiger der Top-Level-Metadatenelemente, die im vorherigen Beispiel abgerufen wurden.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
```

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321
```

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal
```

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
ami-0abcdef1234567890
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id
r-0efghijk987654321
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-10-251-50-12.ec2.internal
```

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-hostname
ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

Abrufen der Liste der verfügbaren öffentlichen Schlüssel

In diesem Beispiel wird die Liste der verfügbaren öffentlichen Schlüssel abgerufen.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/
0=my-public-key
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/ 0=my-public-key
```

Anzeigen der Formate, in denen der öffentliche Schlüssel 0 verfügbar ist

In diesem Beispiel werden die Formate abgerufen, in denen der öffentliche Schlüssel 0 verfügbar ist.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/
```

```
openssh-key
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-
keys/0/openssh-key
openssh-key
```

Anfordern des öffentlichen Schlüssels 0 (im OpenSSH-Schlüsselformat)

In diesem Beispiel wird der öffentliche Schlüssel 0 abgerufen (im Format für OpenSSH-Schlüssel).

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-
keys/0/openssh-key
ssh-rsa MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
```

```
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE my-public-key
```

Anfordern der Subnetz-ID für eine Instance

In diesem Beispiel wird eine Subnetz-ID für eine Instance vergeben.

cURL

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/
macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

PowerShell

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/
interfaces/macs/02:29:96:8f:6a:2d/subnet-id
subnet-be9b61d7
```

Abrufen von Instance-Tags für eine Instance

Wenn der Zugriff auf Instance-Tags in den Instance-Metadaten aktiviert ist, können Sie die Tags für eine Instance aus den Instance-Metadaten abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen von Tags aus Instance-Metadaten.

Übergang zur Verwendung von Instance-Metadatenservice Version 2

Wenn Sie Ihre Instances migrieren möchten, sodass lokaler Code oder Benutzer Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) verwenden müssen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Tools und den folgenden Übergangspfad zu verwenden.

Themen

- Tools zur Unterstützung bei der Umstellung auf IMDSv2
- Empfohlener Pfad zur Anforderung IMDSv2

Tools zur Unterstützung bei der Umstellung auf IMDSv2

Wenn Ihre Software verwendet wird IMDSv1, verwenden Sie die folgenden Tools, um Ihre zu IMDSv2 verwendende Software neu zu konfigurieren.

AWS Software

Die neuesten Versionen von AWS CLI und AWS SDKs unterstützen IMDSv2. Stellen Sie zur Verwendung sicherIMDSv2, dass Ihre EC2 Instances über die neuesten Versionen der CLI und verfügen SDKs. Informationen zur Aktualisierung der CLI finden Sie unter Installation oder Aktualisierung auf die neueste Version von AWS CLI im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch.

Alle Amazon Linux 2- und Amazon Linux 2023-Softwarepakete IMDSv2 werden unterstützt. In Amazon Linux 2023 IMDSv1 ist es standardmäßig deaktiviert.

Die AWS SDK-Mindestversionen, die dies unterstützen IMDSv2, finden Sie unterVerwenden eines unterstützten AWS -SDK.

IMDS-Paket-Analysator

Der IMDS Packet Analyzer ist ein Open-Source-Tool, das IMDSv1 Aufrufe aus der Startphase Ihrer Instance identifiziert und protokolliert. Dies kann dabei helfen, die Software zu identifizieren, die EC2 Instances IMDSv1 aufruft, sodass Sie genau bestimmen können, was Sie aktualisieren müssen, damit Ihre Instances nur einsatzbereit sind. IMDSv2 Sie können IMDS-Paket-Analysator von der Befehlszeile aus ausführen oder als Service installieren. Weitere Informationen finden Sie AWS ImdsPacketAnalyzerunter GitHub.

CloudWatch

IMDSv2 verwendet tokengestützte Sitzungen, tut dies jedoch nicht. IMDSv1 Die `MetadataNoToken` CloudWatch Metrik verfolgt die Anzahl der Aufrufe des Instance Metadata Service (IMDS), die verwendet werden. IMDSv1 Indem Sie diese Metrik bis zum Wert Null nachverfolgen, können Sie feststellen, ob und wann Ihre Software auf IMDSv2 aktualisiert wurde.

Nach der Deaktivierung IMDSv1 können Sie anhand der `MetadataNoTokenRejected` CloudWatch Metrik verfolgen, wie oft ein IMDSv1 Anruf versucht und abgelehnt wurde. Indem Sie diese Metrik verfolgen, können Sie feststellen, ob Ihre Software aktualisiert werden muss, um sie verwenden IMDSv2 zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Metriken.

Aktualisierungen für und EC2 APIs CLIs

Für neue Instances können Sie die RunInstancesAPI verwenden, um neue Instances zu starten, für die die Verwendung von erforderlich ist IMDSv2. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances.

Für bestehende Instances können Sie die ModifyInstanceMetadataOptionsAPI verwenden, um die Verwendung von zu verlangenIMDSv2. Weitere Informationen finden Sie unter Modifizieren von Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances.

Um die Verwendung von IMDSv2 auf allen neuen Instances zu verlangen, die von Auto Scaling Scaling-Gruppen gestartet werden, können Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen entweder eine Startvorlage oder eine Startkonfiguration verwenden. Wenn Sie eine Startvorlage erstellen oder eine Startkonfiguration erstellen, müssen Sie die `MetadataOptions`-Parameter so konfigurieren, dass die Verwendung von IMDSv2 erforderlich ist. Die Auto-Scaling-Gruppe startet neue Instances mit der neuen Startvorlage oder Startkonfiguration, bestehende Instances sind davon jedoch nicht betroffen. Für bestehende Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe können Sie die ModifyInstanceMetadataOptionsAPI verwenden, um die Verwendung von IMDSv2 auf den vorhandenen Instances vorzuschreiben, oder Sie können die Instances beenden und die Auto Scaling Scaling-Gruppe startet neue Ersatz-Instances mit den Einstellungen für die Instance-Metadatenoptionen, die in der neuen Startvorlage oder Startkonfiguration definiert sind.

Verwenden Sie ein AMI, das IMDSv2 standardmäßig konfiguriert wird

Wenn Sie eine Instance starten, können Sie sie automatisch so konfigurieren, dass sie IMDSv2 standardmäßig verwendet wird (der `HttpTokens` Parameter ist auf gesetzt`required`), indem Sie sie mit einem AMI starten, für das der `ImdsSupport` Parameter auf konfiguriert ist`v2.0`. Sie können den `ImdsSupport` Parameter auf festlegen, `v2.0` wenn Sie das AMI mit dem CLI-Befehl register-image registrieren, oder Sie können ein vorhandenes AMI mit dem modify-image-attributeCLI-Befehl ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des AMI.

IAM-Richtlinien und SCPs

Sie können eine IAM-Richtlinie oder eine AWS Organizations Service Control Policy (SCP) verwenden, um Benutzer wie folgt zu kontrollieren:

- Eine Instance kann nicht mithilfe der RunInstancesAPI gestartet werden, es sei denn, die Instance ist für die Verwendung konfiguriert. IMDSv2
- Eine laufende Instanz kann nicht mithilfe der ModifyInstanceMetadataOptionsAPI geändert werden, um sie erneut zu aktivierenIMDSv1.

Die IAM-Richtlinie oder die SCP muss die folgenden IAM-Bedingungsschlüssel enthalten:

- `ec2:MetadataHttpEndpoint`
- `ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit`
- `ec2:MetadataHttpTokens`

Wenn ein Parameter im API- oder CLI-Aufruf nicht dem Status entspricht, der in der Richtlinie mit dem Bedingungsschlüssel angegeben ist, schlägt der API- oder CLI-Aufruf mit der Antwort `UnauthorizedOperation` fehl.

Darüber hinaus können Sie eine zusätzliche Schutzebene wählen, um die Änderung von IMDSv1 zu IMDSv2 durchzusetzen. Auf der Ebene der Zugriffsverwaltung können Sie in Bezug auf die über die EC2 Rolle APIs aufgerufenen Anmeldeinformationen einen neuen Bedingungsschlüssel entweder in IAM-Richtlinien oder in Richtlinien zur AWS Organizations Dienststeuerung verwenden (SCPs). Insbesondere wenn Sie den Bedingungsschlüssel `ec2:RoleDelivery` mit einem Wert von `2.0` in Ihren IAM-Richtlinien verwenden, IMDSv1 erhalten API-Aufrufe mit den EC2 Rollenanmeldedaten von eine `UnauthorizedOperation` Antwort. Das Gleiche kann mit der von einer SCP erzwungenen Bedingung weiter gefasst werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die über übermittelten Anmeldeinformationen IMDSv1 nicht tatsächlich zum Aufrufen verwendet werden können APIs , da bei API-Aufrufen, die nicht der angegebenen Bedingung entsprechen, eine `UnauthorizedOperation` Fehlermeldung ausgegeben wird.

Beispiele für IAM-Richtlinien finden Sie unter Arbeiten mit Instance-Metadaten. Weitere Informationen zu SCPs finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter Richtlinien zur Servicesteuerung.

Empfohlener Pfad zur Anforderung IMDSv2

Wenn Sie die oben genannten Tools verwenden, empfehlen wir, dass Sie diesen Pfad für den Übergang zu IMDSv2 befolgen.

Schritt 1: Zu Beginn

Aktualisieren Sie die SDKs, CLIs, und Ihre Software, die Rollenanmeldedaten auf ihren EC2 Instanzen verwendet, auf Versionen, die mit IMDSv2 kompatibel sind. Weitere Informationen zur Aktualisierung der CLI finden Sie unter Installation oder Aktualisierung auf die neueste Version von AWS CLI im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch.

Ändern Sie dann mithilfe der IMDSv2 Anfragen Ihre Software, die direkt auf Instanz-Metadaten zugreift (mit anderen Worten, die kein SDK verwendet). Sie können den IMDS Packet Analyzer

verwenden, um die Software zu identifizieren, die Sie ändern müssen, um Anfragen verwenden zu können IMDSv2 .

Schritt 2: Verfolgen des Umstellungsfortschritts

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Umstellung anhand der CloudWatch Metrik`MetadataNoToken`. Diese Metrik zeigt die Anzahl der IMDSv1 Aufrufe an das IMDS auf Ihren Instances. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Metriken.

Schritt 3: Wenn keine Nutzung erfolgt IMDSv1

Wenn die CloudWatch Metrik keine IMDSv1 Nutzung `MetadataNoToken` verzeichnet, sind Ihre Instances bereit, vollständig auf Nutzung IMDSv2 umgestellt zu werden. In dieser Phase können Sie Folgendes tun:

- Konto-Standard

  Sie können festlegen IMDSv2 , dass das Konto standardmäßig erforderlich ist. Wenn eine Instance gestartet wird, wird die Instance-Konfiguration automatisch auf den Konto-Standard gesetzt.

  Um den Kontostandard festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  - EC2 Amazon-Konsole: Stellen Sie im EC2 Dashboard unter Kontoattribute, Datenschutz und Sicherheit für IMDS-Standardeinstellungen den Instance-Metadatenservice auf Aktiviert und die Metadatenversion auf Nur Version 2 ein (Token erforderlich). Weitere Informationen finden Sie unter IMDSv2 Als Standard für das Konto festlegen.
  - AWS CLI: Verwenden Sie den modify-instance-metadata-defaultsCLI-Befehl und geben Sie `--http-tokens required` und an`--http-put-response-hop-limit 2`.
- Neue Instances

  Beim Starten einer neuen Instance haben Sie folgende Möglichkeiten:

  - EC2 Amazon-Konsole: Stellen Sie im Assistenten zum Starten der Instance die Option Metadaten, auf die Aktiviert zugegriffen werden kann, und die Metadaten-Version auf Nur V2 ein (Token erforderlich). Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Instance beim Start.
  - AWS CLI: Verwenden Sie den Befehl run-instances und geben Sie an, dass dies erforderlich IMDSv2 ist.
- Vorhandene Instances

  Bei vorhandenen Instances können Sie Folgendes tun:

- EC2 Amazon-Konsole: Wählen Sie auf der Seite Instances Ihre Instance aus, wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen, Optionen für Instance-Metadaten ändern und wählen Sie für IMDSv2Erforderlich aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erfordern die Verwendung von IMDSv2.
- AWS CLI: Verwenden Sie den modify-instance-metadata-optionsCLI-Befehl, um anzugeben, IMDSv2 dass nur verwendet werden soll.

Sie können die Instance-Metadatenoptionen auf laufenden Instances ändern, und Sie müssen die Instances nicht neu starten, nachdem Sie die Instance-Metadatenoptionen geändert haben.

Schritt 4: Prüfen Sie, ob Ihre Instances umgestellt wurden zu IMDSv2

Sie können überprüfen, ob Instanzen noch nicht so konfiguriert sind, dass sie die Verwendung von erfordern IMDSv2, IMDSv2 d. h. ob sie noch als `optional` konfiguriert sind. Falls Instanzen noch als konfiguriert sind`optional`, können Sie die Optionen für die Instanz-Metadaten entsprechend ändern, IMDSv2 `required` indem Sie den vorherigen Schritt 3 wiederholen.

Filtern Ihrer Instances:

- EC2 Amazon-Konsole: Filtern Sie Ihre Instances auf der Seite Instances mithilfe des optionalen Filters IMDSv2 =. Weitere Informationen zur Filterung erhalten Sie unter Filtern von Ressourcen mithilfe der Konsole. Sie können auch für jede Instance sehen, ob dies erforderlich oder optional IMDSv2 ist: Aktivieren Sie im Fenster „Einstellungen“ die Option, IMDSv2um die IMDSv2Spalte zur Instance-Tabelle hinzuzufügen.
- AWS CLI: Verwenden Sie den Befehl describe-instances und filtern Sie wie folgt nach`metadata-options.http-tokens = optional`:

```
aws ec2 describe-instances --filters "Name=metadata-options.http-
tokens,Values=optional" --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceId]" --output
 text
```

Schritt 5: Wenn alle Ihre Instances umgestellt wurden zu IMDSv2

Die `ec2:MetadataHttpEndpoint` IAM-Bedingungsschlüssel `ec2:MetadataHttpTokensec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit`, und können verwendet werden, um die Verwendung der RunInstancesModifyInstanceMetadataOptions APIs und der entsprechenden Schlüssel zu steuern. CLIs Wenn eine Richtlinie erstellt wird und ein Parameter

im API-Aufruf nicht mit dem in der Richtlinie über den Bedingungsschlüssel angegebenen Status übereinstimmt, schlägt der API- oder CLI-Aufruf mit einer `UnauthorizedOperation`-Antwort fehl. Beispiele für IAM-Richtlinien finden Sie unter Arbeiten mit Instance-Metadaten.

Darüber hinaus können Sie nach der Deaktivierung IMDSv1 anhand der `MetadataNoTokenRejected` CloudWatch Metrik nachverfolgen, wie oft ein IMDSv1 Anruf versucht und abgelehnt wurde. Wenn Sie nach der Deaktivierung Software habenIMDSv1, die nicht richtig funktioniert und die `MetadataNoTokenRejected` Metrik IMDSv1 Anrufe aufzeichnet, ist es wahrscheinlich, dass diese Software aktualisiert werden muss, um sie verwenden IMDSv2 zu können.

Zugriff auf den Instance-Metadaten-Service einschränken

Sie können die Verwendung lokaler Firewall-Regeln in Betracht ziehen, um den Zugriff auf den Instance Metadata Service (IMDS) für einige oder alle Prozesse zu deaktivieren.

Bei Nitro-basierten Instances kann das IMDS von Ihrem eigenen Netzwerk aus erreicht werden, wenn eine Netzwerk-Appliance innerhalb Ihrer VPC, beispielsweise ein virtueller Router, Pakete an die IMDS-Adresse weiterleitet und die Standard-Quell-/Zielprüfung der Instance deaktiviert ist. Um zu verhindern, dass eine Quelle von außerhalb Ihrer VPC den IMDS erreicht, empfehlen wir Ihnen, die Konfiguration der Netzwerk-Appliance so zu ändern, dass Pakete mit der IPv4 Zieladresse des IMDS `169.254.169.254` und, falls Sie den IPv6 Endpunkt aktiviert haben, der IPv6 Adresse des IMDS verworfen werden. `[fd00:ec2::254]`

IMDS-Zugriff für Linux-Instances einschränken

Verwendung von iptables zur Einschränkung des Zugriffs

Das folgende Beispiel verwendet Linux-iptables und sein `owner`-Modul, um zu verhindern, dass der Apache-Webserver (basierend auf seiner Standardinstallationsbenutzer-ID von `apache`) auf 169.254.169.254 zugreift. Es verwendet eine Ablehnungsregel, um alle Instanz-Metadatenanfragen (unabhängig davon, ob IMDSv1 oder IMDSv2) von Prozessen, die unter diesem Benutzer ausgeführt werden, abzulehnen.

```
$ sudo iptables --append OUTPUT --proto tcp --destination 169.254.169.254 --match owner
 --uid-owner apache --jump REJECT
```

Oder Sie können erwägen, nur bestimmten Benutzern oder Gruppen Zugriff zu gewähren, indem Sie Zulassungsregeln verwenden. Zulassungsregeln können aus Sicherheitssicht einfacher zu verwalten sein, da Sie eine Entscheidung darüber treffen müssen, welche Software Zugriff auf Instance-

Metadaten benötigt. Wenn Sie Zulassungsregeln verwenden, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie Software versehentlich den Zugriff auf den Metadaten-Service erlauben (auf den sie nicht zugreifen soll), wenn Sie später die Software oder Konfiguration auf einer Instance ändern. Sie können außerdem Gruppen mit Zulassungsregeln kombinieren, sodass Sie Benutzer zu einer zugelassenen Gruppe hinzufügen und aus dieser entfernen können, ohne die Firewall-Regel ändern zu müssen.

Das folgende Beispiel verhindert den Zugriff auf den IMDS durch alle Prozesse, mit Ausnahme von Prozessen, die im Benutzerkonto `trustworthy-user` ausgeführt werden.

```
$ sudo iptables --append OUTPUT --proto tcp --destination 169.254.169.254 --match
 owner ! --uid-owner trustworthy-user --jump REJECT
```

> **Note**
>
> - Um lokale Firewall-Regeln zu verwenden, müssen Sie die vorhergehenden Beispielbefehle an Ihre Bedürfnisse anpassen.
> - Standardmäßig sind iptables-Regeln nicht über Systemneustarts hinweg persistent. Sie können durch die Verwendung von Betriebssystemfeatures, die hier nicht beschrieben werden, persistent gestaltet werden.
> - Das iptables `owner`-Modul überprüft nur dann die Gruppenzugehörigkeit, wenn die Gruppe die Primärgruppe eines bestimmten lokalen Benutzers ist. Andere Gruppen werden nicht abgeglichen.

Verwendung von PF oder IPFW zur Einschränkung des Zugriffs

Wenn Sie verwenden FreeBSD or OpenBSD, Sie können auch die Verwendung von PF oder IPFW in Betracht ziehen. Die folgenden Beispiele beschränken den Zugriff auf den IMDS auf den Root-Benutzer.

PF

```
$ block out inet proto tcp from any to 169.254.169.254
```

```
$ pass out inet proto tcp from any to 169.254.169.254 user root
```

IPFW

```
$ allow tcp from any to 169.254.169.254 uid root
```

```
$ deny tcp from any to 169.254.169.254
```

> **Note**
>
> Die Reihenfolge der PF- und IPFW-Befehle ist von Bedeutung. PF verwendet standardmäßig die letzte übereinstimmende Regel und IPFW die erste übereinstimmende Regel.

IMDS-Zugriff für Windows-Instances einschränken

Verwenden der Windows-Firewall zur Zugriffsbeschränkung

Im folgenden PowerShell Beispiel wird die integrierte Windows-Firewall verwendet, um zu verhindern, dass der Internet Information Server-Webserver (basierend auf seiner standardmäßigen Installationsbenutzer-ID von`NT AUTHORITY\IUSR`) auf 169.254.169.254 zugreift. Es verwendet eine Ablehnungsregel, um alle Instanz-Metadatenanforderungen (unabhängig davon, ob IMDSv1 oderIMDSv2) von Prozessen, die unter diesem Benutzer ausgeführt werden, abzulehnen.

```
PS C:\> $blockPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount ("NT
 AUTHORITY\IUSR")
PS C:\> $BlockPrincipalSID =
 $blockPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $BlockPrincipalSDDL = "D:(A;;CC;;;$BlockPrincipalSID)"
PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block metadata service from IIS" -Action
 block -Direction out `
-Protocol TCP -RemoteAddress 169.254.169.254 -LocalUser $BlockPrincipalSDDL
```

Oder Sie können erwägen, nur bestimmten Benutzern oder Gruppen Zugriff zu gewähren, indem Sie Zulassungsregeln verwenden. Zulassungsregeln können aus Sicherheitssicht einfacher zu verwalten sein, da Sie eine Entscheidung darüber treffen müssen, welche Software Zugriff auf Instance-Metadaten benötigt. Wenn Sie Zulassungsregeln verwenden, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie Software versehentlich den Zugriff auf den Metadaten-Service erlauben (auf den sie nicht zugreifen soll), wenn Sie später die Software oder Konfiguration auf einer Instance ändern. Sie können außerdem Gruppen mit Zulassungsregeln kombinieren, sodass Sie Benutzer zu einer zugelassenen Gruppe hinzufügen und aus dieser entfernen können, ohne die Firewall-Regel ändern zu müssen.

Das folgende Beispiel verhindert den Zugriff auf Instance-Metadaten durch alle Prozesse, die als OS-Gruppe ausgeführt werden, die in der Variable `blockPrincipal` angegeben ist (in diesem Beispiel die Windows-Gruppe `Everyone`), mit Ausnahme der in `exceptionPrincipal` angegebenen Prozesse (in diesem Beispiel eine Gruppe namens `trustworthy-users`). Sie müssen für Prinzipale den Zugriff verweigern und ablehnen, da die Windows-Firewall im Gegensatz zur `! --uid-owner trustworthy-user`-Regel in Linux-iptables keinen Mechanismus zur Verfügung stellt, um nur einen bestimmten Prinzipal (Benutzer oder Gruppe) zuzulassen, indem alle anderen abgelehnt werden.

```
PS C:\> $blockPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount
 ("Everyone")
PS C:\> $BlockPrincipalSID =
 $blockPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $exceptionPrincipal = New-Object -TypeName System.Security.Principal.NTAccount
 ("trustworthy-users")
PS C:\> $ExceptionPrincipalSID =
 $exceptionPrincipal.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
PS C:\> $PrincipalSDDL = "O:LSD:(D;;CC;;;$ExceptionPrincipalSID)(A;;CC;;;
$BlockPrincipalSID)"
PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block metadata service for
 $($blockPrincipal.Value), exception: $($exceptionPrincipal.Value)" -Action block -
Direction out `
-Protocol TCP -RemoteAddress 169.254.169.254 -LocalUser $PrincipalSDDL
```

> **Note**
>
> Um lokale Firewall-Regeln zu verwenden, müssen Sie die vorhergehenden Beispielbefehle an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Verwenden von netsh-Regeln zur Zugriffsbeschränkung

Sie können erwägen, die gesamte Software mit `netsh`-Regeln zu blockieren. Diese sind jedoch viel weniger flexibel.

```
C:\> netsh advfirewall firewall add rule name="Block metadata service altogether"
 dir=out protocol=TCP remoteip=169.254.169.254 action=block
```

> **Note**
>
> - Um lokale Firewall-Regeln zu verwenden, müssen Sie die vorhergehenden Beispielbefehle an Ihre Bedürfnisse anpassen.
> - `netsh`-Regeln müssen von einer Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten aus festgelegt werden und können nicht so konfiguriert werden, dass sie bestimmte Prinzipale verweigern oder zulassen.

Konfigurieren der Optionen des Instance-Metadaten-Services

Der Instanz-Metadatendienst (IMDS) wird lokal auf jeder EC2 Instanz ausgeführt. Die Optionen für Instanz-Metadaten beziehen sich auf eine Reihe von Konfigurationen, die den Zugriff und das Verhalten des IMDS auf einer EC2 Instanz steuern.

Sie können die folgenden Optionen für Instance-Metadaten für jede Instance konfigurieren:

Instance Metadata Service (IMDS): `enabled` | `disabled`

Sie können den IMDS auf einer Instance aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie oder ein anderer Code nicht auf die Instance-Metadaten auf der Instance zugreifen.

Das IMDS hat zwei Endpunkte auf einer Instanz: IPv4 (`169.254.169.254`) und IPv6 (). `[fd00:ec2::254]` Wenn Sie das IMDS aktivieren, wird der IPv4 Endpunkt automatisch aktiviert. Wenn Sie den IPv6 Endpunkt aktivieren möchten, müssen Sie dies explizit tun.

IPv6 IMDS-Endpunkt: | `enabled` `disabled`

Sie können den IPv6 IMDS-Endpunkt auf einer Instanz explizit aktivieren. Wenn der IPv6 Endpunkt aktiviert ist, bleibt der IPv4 Endpunkt aktiviert. Der IPv6 Endpunkt wird nur auf Nitro-basierten Instances in Subnetzen unterstützt, die IPv6 von -unterstützt werden (Dual Stack oder IPv6 nur).

Metadaten-Version: `IMDSv1 or IMDSv2 (token optional)` | `IMDSv2 only (token required)`

Bei der Anforderung von Instanz-Metadaten ist für IMDSv2 Aufrufe ein Token erforderlich. IMDSv1Für Aufrufe ist kein Token erforderlich. Sie können eine Instanz so konfigurieren, dass sie

entweder IMDSv1 oder IMDSv2 -Aufrufe zulässt (wobei ein Token optional ist) oder dass sie nur IMDSv2 Aufrufe zulässt (wenn ein Token erforderlich ist).

Metadaten-Antwort-Hop-Limits: 1–64

Das Hop-Limit ist die Anzahl der Netzwerk-Hops, die PUT-Antwort ausführen darf. Sie können das Hop-Limit auf ein Minimum von 1 und ein Maximum von 64 festlegen. In einer Containerumgebung 1 kann ein Hop-Limit von zu Problemen führen. Informationen zur Behebung dieser Probleme finden Sie in den Informationen zu Containerumgebungen unterÜberlegungen zum Instance-Zugriff auf Instance-Metadaten.

Zugriffs auf Tags in Instance-Metadaten: `enabled` | `disabled`

Sie können den Zugriff auf die Tags der Instance in den Metadaten der Instance aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigen Sie Tags für Ihre EC2 Instances mithilfe von Instanz-Metadaten an.

Informationen zur aktuellen Konfiguration einer Instance finden Sie unterAbfragen von Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances.

Konfigurieren der Instance-Metadaten-Optionen

Die Optionen für Instance-Metadaten können wie folgt auf verschiedenen Ebenen konfiguriert werden:

- Konto – Sie können Standardwerte für die Instance-Metadatenoptionen auf Kontoebene für jede AWS-Region festlegen. Wenn eine Instance gestartet wird, werden die Optionen für die Instance-Metadaten automatisch auf die Werte auf Kontoebene festgelegt. Sie können diese Werte beim Start ändern. Standardwerte auf Kontoebene wirken sich nicht auf bestehende Instances aus.
- AMI – Wenn Sie ein neues AMI registrieren oder ein vorhandenes AMI ändern, können Sie den Parameter `imds-support` auf `v2.0` setzen. Wenn eine Instance mit diesem AMI gestartet wird, wird die Version der Instance-Metadaten automatisch auf IMDSv2 und das Hop-Limit auf 2 gesetzt.
- Instance – Sie können alle Optionen für Instance-Metadaten einer Instance beim Start ändern und dabei die Standardeinstellungen überschreiben. Sie können auch nach dem Start auf einer ausgeführten oder angehaltenen Instance die Instance-Metadaten-Optionen ändern. Beachten Sie, dass Änderungen möglicherweise durch eine IAM- oder SCP-Richtlinie eingeschränkt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Konfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances und Modifizieren von Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances.

Rangfolge der Optionen für Instance-Metadaten

Der Wert für jede Instance-Metadatenoption wird beim Start der Instance in einer hierarchischen Rangfolge festgelegt. Die Hierarchie mit der höchsten Priorität an oberster Stelle sieht wie folgt aus:

- Priorität 1: Instance-Konfiguration beim Start – Werte können entweder in der Startvorlage oder in der Instance-Konfiguration angegeben werden. Alle hier angegebenen Werte haben Vorrang vor Werten, die auf Kontoebene oder im AMI angegeben wurden.
- Priorität 2: Kontoeinstellungen — Wenn beim Start der Instance kein Wert angegeben wird, wird er durch die Einstellungen auf Kontoebene bestimmt (die für jede Instanz festgelegt sind). AWS-Region Einstellungen auf Kontoebene enthalten entweder einen Wert für jede Metadatenoption oder geben an, dass überhaupt keine Präferenz ausgewählt wird.
- Priorität 3: AMI-Konfiguration – Wenn beim Start der Instance oder auf Kontoebene kein Wert angegeben wird, wird er durch die AMI-Konfiguration bestimmt. Dies gilt nur für `HttpTokens` und `HttpPutResponseHopLimit`.

Jede Metadatenoption wird separat bewertet. Die Instance kann mit einer Mischung aus direkter Instance-Konfiguration, Standardeinstellungen auf Kontoebene und der Konfiguration aus dem AMI konfiguriert werden.

Sie können den Wert jeder Metadatenoption nach dem Start einer laufenden oder angehaltenen Instance ändern, sofern die Änderungen nicht durch eine IAM- oder SCP-Richtlinie eingeschränkt sind.

Ermitteln der Werte für Metadatenoptionen – Beispiel 1

In diesem Beispiel wird eine EC2 Instance in einer Region gestartet, in der der Wert auf 1 Kontoebene festgelegt `HttpPutResponseHopLimit` ist. Das angegebene AMI hat `ImdsSupport` auf `v2.0` eingestellt. Beim Start werden keine Metadatenoptionen direkt auf der Instance angegeben. Die Instance wird mit den folgenden Metadatenoptionen gestartet:

```
"MetadataOptions": {
    ...
    "HttpTokens": "required",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    ...
```

Diese Werte wurden wie folgt bestimmt:

- Beim Start wurden keine Metadatenoptionen angegeben: Beim Start der Instance wurden weder in den Instance-Startparametern noch in der Startvorlage spezifische Werte für die Metadatenoptionen angegeben.
- Kontoeinstellungen haben als Nächstes Vorrang: Wenn beim Start keine spezifischen Werte angegeben wurden, haben die Einstellungen auf Kontoebene innerhalb der Region Vorrang. Das bedeutet, dass die auf Kontoebene konfigurierten Standardwerte angewendet werden. In diesem Fall wurde der `HttpPutResponseHopLimit` auf 1 gesetzt.
- AMI-Einstellungen haben letzten Vorrang: Wenn beim Start oder auf Kontoebene kein bestimmter Wert angegeben wurde für `HttpTokens` (die Instance-Metadatenversion), wird die AMI-Einstellung angewendet. In diesem Fall wurde anhand der AMI-Einstellung `ImdsSupport: v2.0` festgelegt, dass `HttpTokens` auf `required` eingestellt war. Beachten Sie, dass die AMI-Einstellung `ImdsSupport: v2.0` zwar für die Einstellung `HttpPutResponseHopLimit: 2` vorgesehen ist, sie jedoch durch die Einstellung `HttpPutResponseHopLimit: 1` auf Kontoebene, die höhere Priorität hat, außer Kraft gesetzt wurde.

Ermitteln der Werte für Metadatenoptionen – Beispiel 2

In diesem Beispiel wird die EC2 Instance mit den gleichen Einstellungen wie im vorherigen Beispiel 1 gestartet, allerdings mit der `HttpTokens` Einstellung `optional` direkt auf der Instance beim Start. Die Instance wird mit den folgenden Metadatenoptionen gestartet:

```
"MetadataOptions": {
    ...
    "HttpTokens": "optional",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    ...
```

Der Wert für `HttpPutResponseHopLimit` wird auf die gleiche Weise wie in Beispiel 1 bestimmt. Der Wert für `HttpTokens` wird jedoch wie folgt bestimmt: Metadatenoptionen, die beim Start auf der Instance konfiguriert wurden, haben Vorrang. Obwohl das AMI mit `ImdsSupport: v2.0` konfiguriert war (mit anderen Worten `HttpTokens` ist auf`required` gesetzt), hatte der Wert, der beim Start auf der Instance angegeben wurde (`HttpTokens` gesetzt auf `optional`), Vorrang.

Version der Instance-Metadaten festlegen

Wenn eine Instance gestartet wird, ist der Wert für die Version der Instance-Metadaten entweder `IMDSv1 or IMDSv2 (token optional)` oder `IMDSv2 only (token required)`.

Beim Start der Instance können Sie den Wert für die Metadatenversion entweder manuell angeben oder den Standardwert verwenden. Wenn Sie den Wert manuell angeben, überschreibt er alle Standardwerte. Wenn Sie den Wert nicht manuell angeben möchten, wird er durch eine Kombination von Standardeinstellungen bestimmt, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Die Tabelle zeigt, wie die Metadatenversion für eine Instance beim Start (angezeigt durch Resultierende Instance-Konfiguration in Spalte 4) durch die Einstellungen auf den verschiedenen Konfigurationsebenen bestimmt wird. Die Rangfolge erfolgt von links nach rechts, wobei die erste Spalte den höchsten Vorrang hat, und zwar wie folgt:

- Spalte 1: Startparameter – Stellt die Einstellung für die Instance dar, die Sie beim Start manuell angeben.
- Spalte 2: Standard auf Kontoebene – Stellt die Einstellung für das Konto dar.
- Spalte 3: AMI-Standard – Stellt die Einstellung auf dem AMI dar.

Startparameter	Standard auf Kontoebene	Standard-AMI	Resultierende Instance-Konfiguration
Nur V2 (Token erforderlich)	Keine Präferenz	Nur V2	Nur V2
Nur V2 (Token erforderlich)	Nur V2	Nur V2	Nur V2
Nur V2 (Token erforderlich)	V1 oder V2	Nur V2	Nur V2
V1 oder V2 (Token optional)	Keine Präferenz	Nur V2	V1 oder V2
V1 oder V2 (Token optional)	Nur V2	Nur V2	V1 oder V2
V1 oder V2 (Token optional)	V1 oder V2	Nur V2	V1 oder V2
Nicht gesetzt	Keine Präferenz	Nur V2	Nur V2

Startparameter	Standard auf Kontoebene	Standard-AMI	Resultierende Instance-Konfiguration
Nicht gesetzt	Nur V2	Nur V2	Nur V2
Nicht gesetzt	V1 oder V2	Nur V2	V1 oder V2
Nur V2 (Token erforderlich)	Keine Präferenz	Null	Nur V2
Nur V2 (Token erforderlich)	Nur V2	Null	Nur V2
Nur V2 (Token erforderlich)	V1 oder V2	Null	Nur V2
V1 oder V2 (Token optional)	Keine Präferenz	Null	V1 oder V2
V1 oder V2 (Token optional)	Nur V2	Null	V1 oder V2
V1 oder V2 (Token optional)	V1 oder V2	Null	V1 oder V2
Nicht gesetzt	Keine Präferenz	Null	V1 oder V2
Nicht gesetzt	Nur V2	Null	Nur V2
Nicht gesetzt	V1 oder V2	Null	V1 oder V2

Verwenden Sie IAM-Bedingungsschlüssel, um die Optionen für Instance-Metadaten einzuschränken

Sie können auch IAM-Bedingungsschlüssel in einer IAM-Richtlinie oder SCP wie folgt verwenden:

- Zulassen, dass eine Instance nur gestartet wird, wenn sie so konfiguriert ist, dass sie die Verwendung von IMDSv2 erzwingt

- Beschränken der Anzahl der zulässigen Hops
- Deaktivieren des Zugriffs auf Instance-Metadaten

Aufgaben

- Konfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances
- Modifizieren von Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances

> **Note**
>
> Sie sollten vorsichtig vorgehen und sorgfältige Tests durchführen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Beachten Sie die folgenden Punkte:
>
> - Wenn Sie die Verwendung von erzwingen IMDSv2, wird der Zugriff auf Metadaten IMDSv1 für Anwendungen oder Agenten unterbrochen.
> - Wenn Sie den gesamten Zugriff auf Instance-Metadaten deaktivieren, werden Anwendungen oder Agenten, die auf Instance-Metadaten angewiesen sind, den Zugriff auf die Funktion verlieren.
> - Denn IMDSv2 müssen Sie `/latest/api/token` beim Abrufen des Tokens verwenden.
> - (Nur Windows) Wenn Ihre PowerShell Version älter als 4.0 ist, müssen Sie auf Windows Management Framework 4.0 aktualisieren, um die Verwendung von IMDSv2 zu erfordern.

Konfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances

Sie können die folgenden Instance-Metadatenoptionen für neue Instances konfigurieren.

Optionen

- Erzwingen der Verwendung von IMDSv2
- Aktivieren Sie das IMDS IPv4 und die Endpoints IPv6
- Deaktivieren des Zugriffs auf Instance-Metadaten
- Zulassen des Zugriffs auf Tags in Instance-Metadaten

> **Note**
>
> Diese Einstellung wird auf Kontoebene konfiguriert, entweder direkt im Konto oder mithilfe einer deklarativen Richtlinie. Sie müssen in jeder AWS-Region konfiguriert werden, in der Sie die Optionen für Instance-Metadaten konfigurieren möchten. Mithilfe einer deklarativen Richtlinie können Sie die Einstellung auf mehrere Regionen gleichzeitig, sowie auf mehrere Konten gleichzeitig anwenden. Wenn eine deklarative Richtlinie verwendet wird, können Sie die Einstellung nicht direkt in einem Konto ändern. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Einstellung direkt in einem Konto konfigurieren. Informationen zur Verwendung deklarativer Richtlinien finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations - Benutzerhandbuch.

Erzwingen der Verwendung von IMDSv2

Sie können die folgenden Methoden verwenden, um die Verwendung von für IMDSv2 Ihre neuen Instances vorzuschreiben.

Um zu benötigen IMDSv2

- IMDSv2 Als Standard für das Konto festlegen
- Konfigurieren der Instance beim Start
- Konfigurieren des AMI
- Verwenden einer IAM-Richtlinie

IMDSv2 Als Standard für das Konto festlegen

Sie können die Standardversion für den Instanz-Metadaten-Service (IMDS) jeweils AWS-Region auf Kontoebene festlegen. Das heißt, wenn Sie eine neue Instance starten, wird die Instance-Metadatenversion automatisch auf den Standard auf Kontoebene gesetzt. Sie können den Wert jedoch beim Start oder nach dem Start manuell überschreiben. Weitere Informationen darüber, wie sich Einstellungen auf Kontoebene und manuelle Überschreibungen auf eine Instance auswirken, finden Sie unter Rangfolge der Optionen für Instance-Metadaten.

> **Note**
>
> Durch das Festlegen der Standardeinstellung auf Kontoebene werden bestehende Instances nicht zurückgesetzt. Wenn Sie beispielsweise die Standardeinstellung auf Kontoebene auf

festlegen, sind alle vorhandenen Instanzen IMDSv2, die auf festgelegt sind, nicht betroffen IMDSv1 . Wenn Sie den Wert für bestehende Instances ändern möchten, müssen Sie den Wert für die Instances selbst manuell ändern.

Sie können den Kontostandard für die Version der Instanz-Metadaten auf festlegen, IMDSv2 sodass alle neuen Instances im Konto mit IMDSv2 erforderlich gestartet werden und deaktiviert IMDSv1 werden. Bei diesem standardmäßigen Konto gelten beim Start einer Instance die folgenden Standardwerte für die Instance:

- Konsole: Die Metadatenversion ist nur auf V2 festgelegt (Token erforderlich) und das Limit für den Metadaten-Response-Hop ist auf 2 festgelegt.
- AWS CLI: `HttpTokens` ist auf `required` gesetzt und `HttpPutResponseHopLimit` ist auf 2 gesetzt.

Note

Bevor Sie den Kontostandard auf festlegen IMDSv2, stellen Sie sicher, dass Ihre Instances nicht von abhängig sind IMDSv1. Weitere Informationen finden Sie unter Empfohlener Pfad zur Anforderung IMDSv2.

Console

Um es IMDSv2 als Standard für das Konto für die angegebene Region festzulegen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Um das zu ändern AWS-Region, verwenden Sie die Regionsauswahl in der oberen rechten Ecke der Seite.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Dashboard aus. EC2
4. Wählen Sie unter Kontoattribute die Option Datenschutz und Sicherheit aus.
5. Wählen Sie neben IMDS-Standardeinstellungen die Option Verwalten aus.
6. Gehen Sie auf der Seite IMDS-Standardwerte verwalten wie folgt vor:
   a. Für den Instance-Metadaten-Services wählen Sie die Option Aktivieren.
   b. Wählen Sie für Metadatenversion die Option Nur V2 (Token erforderlich) aus.

c. Geben Sie für Metadaten-Antwort-Hop-Limit den Wert 2 an, wenn Ihre Instances Container hosten sollen. Wählen Sie andernfalls Keine Präferenz aus. Wenn keine Präferenz angegeben ist, wird der Wert beim Start standardmäßig auf 2 gesetzt, wenn das AMI dies erfordert IMDSv2; andernfalls wird der Standardwert auf 1 gesetzt.

d. Wählen Sie Aktualisieren.

AWS CLI

Wird IMDSv2 als Standard für das Konto für die angegebene Region festgelegt

Verwenden Sie den modify-instance-metadata-defaultsBefehl und geben Sie die Region an, in der die Einstellungen auf IMDS-Kontoebene geändert werden sollen. Schließen Sie die Einstellung `--http-tokens` auf `required` ein und legen Sie `--http-put-response-hop-limit` auf 2 fest, wenn Ihre Instances Container hosten werden. Geben Sie andernfalls `-1` an, dass keine Präferenz angegeben werden soll. Wenn `-1` (keine Präferenz) angegeben ist, wird beim Start standardmäßig der Wert verwendet, 2 wenn das AMI dies erfordert IMDSv2; andernfalls ist der Standardwert. 1

```
aws ec2 modify-instance-metadata-defaults \
    --region us-east-1 \
    --http-tokens required \
    --http-put-response-hop-limit 2
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Return": true
}
```

So zeigen Sie die Standard-Kontoeinstellungen für die Instance-Metadatenoptionen für die angegebene Region an

Verwenden Sie den get-instance-metadata-defaultsBefehl und geben Sie die Region an.

```
aws ec2 get-instance-metadata-defaults --region us-east-1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "AccountLevel": {
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 2
    },
    "ManagedBy": "account"
}
```

Das ManagedBy-Feld gibt die Entität an, die die Einstellung konfiguriert hat. `account` zeigt in diesem Beispiel an, dass die Einstellung direkt im Konto konfiguriert wurde. Ein Wert von `declarative-policy` würde bedeuten, dass die Einstellung durch eine deklarative Richtlinie konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

Um es IMDSv2 als Standard für das Konto für alle Regionen festzulegen

Verwenden Sie den modify-instance-metadata-defaultsBefehl, um die Einstellungen auf IMDS-Kontoebene für alle Regionen zu ändern. Schließen Sie die Einstellung `--http-tokens` auf `required` ein und legen Sie `--http-put-response-hop-limit` auf 2 fest, wenn Ihre Instances Container hosten werden. Geben Sie andernfalls `-1` an, dass keine Präferenz angegeben werden soll. Wenn `-1` (keine Präferenz) angegeben ist, wird beim Start standardmäßig der Wert verwendet, 2 wenn das AMI dies erfordert IMDSv2; andernfalls ist der Standardwert. 1

```
echo -e "Region          \t Modified" ; \
echo -e "--------------  \t ---------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 modify-instance-metadata-defaults \
            --region $region \
            --http-tokens required \
            --http-put-response-hop-limit 2 \
            --output text)
        echo -e "$region        \t $output"
    );
done
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region                  Modified
--------------          ---------
ap-south-1              True
eu-north-1              True
eu-west-3               True
...
```

So zeigen Sie die Standard-Kontoeinstellungen für die Instance-Metadatenoptionen für alle Regionen an

Verwenden Sie den get-instance-metadata-defaults-Befehl.

```
echo -e "Region   \t Level          Hops    HttpTokens" ; \
echo -e "-------------- \t ------------   ----    ----------" ; \
for region in $(
    aws ec2 describe-regions \
        --region us-east-1 \
        --query "Regions[*].[RegionName]" \
        --output text
    );
    do (output=$(
        aws ec2 get-instance-metadata-defaults \
            --region $region \
            --output text)
        echo -e "$region \t $output"
    );
done
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Region           Level          Hops    HttpTokens
--------------   ------------   ----    ----------
ap-south-1       ACCOUNTLEVEL   2       required
eu-north-1       ACCOUNTLEVEL   2       required
eu-west-3        ACCOUNTLEVEL   2       required
...
```

PowerShell

Wird IMDSv2 als Standard für das Konto für die angegebene Region festgelegt

Verwenden Sie den Edit-EC2InstanceMetadataDefaultBefehl und geben Sie die Region an, in der die Einstellungen auf IMDS-Kontoebene geändert werden sollen. Schließen Sie die Einstellung `-HttpToken` auf `required` ein und legen Sie `-HttpPutResponseHopLimit` auf 2 fest, wenn Ihre Instances Container hosten werden. Geben Sie andernfalls `-1` an, dass keine Präferenz angegeben werden soll. Wenn `-1` (keine Präferenz) angegeben ist, wird beim Start standardmäßig der Wert verwendet, 2 wenn das AMI dies erfordert IMDSv2; andernfalls ist der Standardwert. 1

```
Edit-EC2InstanceMetadataDefault `
    -Region us-east-1 `
    -HttpToken required `
    -HttpPutResponseHopLimit 2
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
True
```

So zeigen Sie die Standard-Kontoeinstellungen für die Instance-Metadatenoptionen für die angegebene Region an

Verwenden Sie den Get-EC2InstanceMetadataDefaultBefehl und geben Sie die Region an.

```
Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region us-east-1 | Format-List
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
HttpEndpoint            :
HttpPutResponseHopLimit : 2
HttpTokens              : required
InstanceMetadataTags    :
```

Um es IMDSv2 als Standard für das Konto für alle Regionen festzulegen

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMetadataDefaultCmdlet, um die Einstellungen auf IMDS-Kontoebene für alle Regionen zu ändern. Schließen Sie die Einstellung `-HttpToken` auf `required` ein und legen Sie `-HttpPutResponseHopLimit` auf 2 fest, wenn Ihre Instances Container hosten werden. Geben Sie andernfalls `-1` an, dass keine Präferenz angegeben werden soll. Wenn `-1` (keine Präferenz) angegeben ist, wird beim Start standardmäßig der Wert verwendet, 2 wenn das AMI dies erfordert IMDSv2; andernfalls ist der Standardwert. 1

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region   = $_
        Modified = (Edit-EC2InstanceMetadataDefault `
                -Region $_ `
                -HttpToken required `
                -HttpPutResponseHopLimit 2)
    }
} | `
Format-Table Region, Modified -AutoSize
```

Erwartete Ausgabe

```
Region         Modified
------         --------
ap-south-1         True
eu-north-1         True
eu-west-3          True
...
```

So zeigen Sie die Standard-Kontoeinstellungen für die Instance-Metadatenoptionen für alle Regionen an

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2InstanceMetadataDefault.

```
(Get-EC2Region).RegionName | `
    ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Region = $_
        HttpPutResponseHopLimit = (Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region
 $_).HttpPutResponseHopLimit
        HttpTokens              = (Get-EC2InstanceMetadataDefault -Region
 $_).HttpTokens
    }
} | `
Format-Table -AutoSize
```

Beispielausgabe

```
Region         HttpPutResponseHopLimit HttpTokens
```

```
------         ----------------------- ----------
ap-south-1                            2 required
eu-north-1                            2 required
eu-west-3                             2 required
...
```

Konfigurieren der Instance beim Start

Wenn Sie eine Instance starten, können Sie die Instance so konfigurieren, dass die Verwendung von erforderlich ist, IMDSv2 indem Sie die folgenden Felder konfigurieren:

- EC2 Amazon-Konsole: Stellen Sie die Metadaten-Version nur auf V2 ein (Token erforderlich).
- AWS CLI: Stellen Sie `HttpTokens` auf `required` ein.

Wenn Sie angeben, dass dies erforderlich IMDSv2 ist, müssen Sie auch den IMDS-Endpunkt (Instance Metadata Service) aktivieren, indem Sie die Option Metadaten-Zugriff auf Aktiviert (Konsole) oder `HttpEndpoint` auf `enabled` (AWS CLI) setzen.

In einer Containerumgebung empfehlen wir, IMDSv2 das Hop-Limit auf zu 2 setzen, sofern dies erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zum Instance-Zugriff auf Instance-Metadaten.

Console

Um die Verwendung von IMDSv2 auf einer neuen Instanz zu verlangen

- Wenn Sie eine neue Instance in der EC2 Amazon-Konsole starten, erweitern Sie Erweiterte Details und gehen Sie wie folgt vor:
  - Für Metadaten zugänglich wählen Sie Aktiviert.
  - Wählen Sie für Metadatenversion die Option Nur V2 (Token erforderlich) aus.
  - (Container-Umgebung) Wählen Sie für Metadata-Antwort-Hop-Limit den Wert 2 aus.

  Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Details.

AWS CLI

Um die Verwendung von IMDSv2 auf einer neuen Instance zu verlangen

Im folgenden Beispiel für run-instances wird eine `c6i.large`-Instance gestartet, bei der `--metadata-options` auf `HttpTokens=required` gesetzt ist. Wenn Sie einen Wert für `HttpTokens` angeben, müssen Sie auch `HttpEndpoint` auf `enabled` einstellen. Da der Secure Token-Header auf `required` für Anfragen zum Abrufen von Metadaten eingestellt ist, muss die Instanz IMDSv2 bei der Anforderung von Instanz-Metadaten verwendet werden.

In einer Containerumgebung empfehlen wir, IMDSv2 das Hop-Limit auf 2 with `HttpPutResponseHopLimit=2` zu setzen, sofern dies erforderlich ist.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type c6i.large \
 ...
    --metadata-options
 "HttpEndpoint=enabled,HttpTokens=required,HttpPutResponseHopLimit=2"
```

PowerShell

Um die Verwendung von IMDSv2 auf einer neuen Instance zu verlangen

Das folgende New-EC2InstanceCmdlet-Beispiel startet eine `c6i.large` Instanz mit `MetadataOptions_HttpEndpoint` set to `enabled` und dem `MetadataOptions_HttpTokens` Parameter to. `required` Wenn Sie einen Wert für `HttpTokens` angeben, müssen Sie auch `HttpEndpoint` auf `enabled` einstellen. Da der Secure Token-Header auf `required` für Anfragen zum Abrufen von Metadaten festgelegt ist, muss die Instanz IMDSv2 bei der Anforderung von Instanz-Metadaten verwendet werden.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType c6i.large `
    -MetadataOptions_HttpEndpoint enabled `
    -MetadataOptions_HttpTokens required
```

AWS CloudFormation

Informationen zur Angabe der Metadatenoptionen für eine Instanz, die verwendet AWS CloudFormation wird, finden Sie in der entsprechenden AWS::EC2::LaunchTemplate MetadataOptionsEigenschaft im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Konfigurieren des AMI

Wenn Sie ein neues AMI registrieren oder ein vorhandenes AMI ändern, können Sie den Parameter `imds-support` auf `v2.0` setzen. Für Instances, die über dieses AMI gestartet werden, ist die Metadaten-Version nur auf V2 (Token erforderlich) (Konsole) oder auf `required` (AWS CLI) `HttpTokens` gesetzt. Bei diesen Einstellungen erfordert die Instance, dass dieser Wert beim Anfordern von Instance-Metadaten verwendet IMDSv2 wird.

Hinweis: Wenn Sie `imds-support` auf `v2.0` einstellen, wird bei Instances, die über dieses AMI gestartet werden, auch Metadata response hop limit (Limit für Metadaten-Antwort-Hop) (Konsole) oder `http-put-response-hop-limit` (AWS CLI) auf 2 eingestellt.

> **Important**
>
> Verwenden Sie diesen Parameter nur, wenn Ihre AMI-Software ihn unterstütztIMDSv2. Nachdem Sie den Wert auf `v2.0` gesetzt haben, können Sie das nicht mehr rückgängig machen. Die einzige Möglichkeit, Ihr AMI „zurückzusetzen“, besteht darin, ein neues AMI aus dem zugrunde liegenden Snapshot zu erstellen.

Um ein neues AMI zu konfigurieren für IMDSv2

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein neues AMI für zu konfigurierenIMDSv2.

AWS CLI

Das folgende register-image-Beispiel registriert ein AMI mit dem angegebenen Snapshot eines EBS-Stamm-Volumes als `/dev/xvda` des Geräts. Geben Sie `v2.0` den `imds-support` Parameter so an, dass Instances, die über dieses AMI gestartet werden, diesen benötigen, IMDSv2 wenn Instance-Metadaten angefordert werden.

```
aws ec2 register-image \
    --name my-image \
    --root-device-name /dev/xvda \
    --block-device-mappings DeviceName=/dev/
xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0123456789example} \
    --architecture x86_64 \
    --imds-support v2.0
```

PowerShell

Das folgende Register-EC2ImageCmdlet-Beispiel registriert ein AMI unter Verwendung des angegebenen Snapshots eines EBS-Root-Volumes als Gerät. `/dev/xvda` Geben Sie `v2.0` den `ImdsSupport` Parameter so an, dass Instances, die über dieses AMI gestartet werden, diesen benötigen, IMDSv2 wenn Instance-Metadaten angefordert werden.

```
Register-EC2Image `
    -Name 'my-image' `
    -RootDeviceName /dev/xvda `
    -BlockDeviceMapping  (
    New-Object `
        -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping `
        -Property @{
        DeviceName = '/dev/xvda';
        EBS        = (New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice -Property
 @{
                SnapshotId = 'snap-0123456789example'
                VolumeType = 'gp3'
                } )
        }  ) `
    -Architecture X86_64 `
    -ImdsSupport v2.0
```

So konfigurieren Sie ein vorhandenes AMI für IMDSv2

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein vorhandenes AMI für zu konfigurierenIMDSv2.

AWS CLI

Im folgenden modify-image-attributeBeispiel wird ein vorhandenes AMI IMDSv2 nur für geändert. Geben Sie `v2.0` den `imds-support` Parameter so an, dass Instances, die über dieses AMI gestartet werden, diesen benötigen, IMDSv2 wenn Instance-Metadaten angefordert werden.

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --imds-support v2.0
```

PowerShell

Das folgende Edit-EC2ImageAttributeCmdlet-Beispiel ändert ein vorhandenes AMI nur für. IMDSv2 Geben Sie `v2.0` den `imds-support` Parameter so an, dass Instances, die über dieses AMI gestartet werden, diesen benötigen, IMDSv2 wenn Instance-Metadaten angefordert werden.

```
Edit-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -ImdsSupport 'v2.0'
```

Verwenden einer IAM-Richtlinie

Sie können eine IAM-Richtlinie erstellen, die verhindert, dass Benutzer neue Instances starten, es sei denn, sie benötigen IMDSv2 die neue Instance.

Um die Verwendung von IMDSv2 auf allen neuen Instances mithilfe einer IAM-Richtlinie durchzusetzen

Um sicherzustellen, dass Benutzer nur Instances starten können, die IMDSv2 bei der Anforderung von Instance-Metadaten verwendet werden müssen, können Sie angeben, dass die erforderliche Bedingung erfüllt sein IMDSv2 muss, bevor eine Instance gestartet werden kann. Die IAM-Beispielrichtlinie finden Sie unter Arbeiten mit Instance-Metadaten.

Aktivieren Sie das IMDS IPv4 und die Endpoints IPv6

Das IMDS hat zwei Endpunkte auf einer Instanz: IPv4 (`169.254.169.254`) und (). IPv6 `[fd00:ec2::254]` Wenn Sie das IMDS aktivieren, wird der IPv4 Endpunkt automatisch aktiviert. Der IPv6 Endpunkt bleibt auch dann deaktiviert, wenn Sie eine Instance in einem Subnetz starten, das IPv6 nur für das Subnetz zuständig ist. Um den IPv6 Endpunkt zu aktivieren, müssen Sie dies explizit tun. Wenn Sie den IPv6 Endpunkt aktivieren, bleibt der IPv4 Endpunkt aktiviert.

Sie können den IPv6 Endpunkt beim Start der Instance oder danach aktivieren.

Anforderungen für die Aktivierung des IPv6 Endpunkts

- Der ausgewählte Instance-Typ ist eine Nitro-basierte Instance.
- Das ausgewählte Subnetz unterstützt IPv6, wobei es sich bei dem Subnetz entweder um ein Dual-Stack-Netzwerk oder IPv6 um ein reines Subnetz handelt.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine Instance mit aktiviertem IPv6 IMDS-Endpunkt zu starten.

Console

Um den IPv6 IMDS-Endpunkt beim Start der Instanz zu aktivieren

- Starten Sie die Instance in der EC2 Amazon-Konsole mit den folgenden Angaben unter Erweiterte Details:
  - Wählen Sie für IPv6 Metadaten-Endpunkt die Option Aktiviert aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Details.

AWS CLI

Um den IPv6 IMDS-Endpunkt beim Start der Instanz zu aktivieren

Im folgenden Run-Instance-Beispiel wird eine `c6i.large` Instance gestartet, bei der der IPv6 Endpunkt für das IMDS aktiviert ist. Um den IPv6 Endpunkt zu aktivieren, geben Sie für den `--metadata-options` Parameter Folgendes an. `HttpProtocolIpv6=enabled` Wenn Sie einen Wert für `HttpProtocolIpv6` angeben, müssen Sie auch `HttpEndpoint` auf `enabled` einstellen.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type c6i.large \
    ...
    --metadata-options "HttpEndpoint=enabled,HttpProtocolIpv6=enabled"
```

PowerShell

Um den IPv6 IMDS-Endpunkt beim Start der Instanz zu aktivieren

Im folgenden New-EC2InstanceCmdlet-Beispiel wird eine `c6i.large` Instanz gestartet, bei der der IPv6 Endpunkt für das IMDS aktiviert ist. Um den IPv6 Endpunkt zu aktivieren, geben Sie as an. `MetadataOptions_HttpProtocolIpv6 enabled` Wenn Sie einen Wert für `MetadataOptions_HttpProtocolIpv6` angeben, müssen Sie auch `MetadataOptions_HttpEndpoint` auf `enabled` einstellen.

```
New-EC2Instance `
```

```
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType c6i.large `
    -MetadataOptions_HttpEndpoint enabled `
    -MetadataOptions_HttpProtocolIpv6 enabled
```

Deaktivieren des Zugriffs auf Instance-Metadaten

Sie können den Zugriff auf die Instance-Metadaten deaktivieren, indem Sie den IMDS deaktivieren, wenn Sie eine Instance starten. Sie können den Zugriff später wieder aktivieren, indem Sie den IMDS erneut aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren des Zugriffs auf Instance-Metadaten.

> **Important**
>
> Sie können wählen, ob Sie den IMDS beim Start oder nach dem Start deaktivieren möchten. Wenn Sie den IMDS beim Start deaktivieren, funktioniert Folgendes möglicherweise nicht:
>
> - Möglicherweise haben Sie keinen SSH-Zugriff auf Ihre Instance. Auf den`public-keys/0/openssh-key`, den öffentlichen SSH-Schlüssel Ihrer Instance, kann nicht zugegriffen werden, da der Schlüssel normalerweise über EC2 Instanz-Metadaten bereitgestellt und abgerufen wird.
> - EC2 Benutzerdaten sind nicht verfügbar und werden beim Start der Instanz nicht ausgeführt. EC2 Benutzerdaten werden auf dem IMDS gehostet. Wenn Sie den IMDS deaktivieren, deaktivieren Sie effektiv den Zugriff auf Benutzerdaten.
>
> Sie können den IMDS nach dem Start wieder aktivieren, um auf diese Funktion zuzugreifen.

Console

So deaktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten beim Start

- Starten Sie die Instance in der EC2 Amazon-Konsole mit den folgenden Angaben unter Erweiterte Details:
  - Für Metadaten zugänglich wählen Sie Deaktiviert.

Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Details.

AWS CLI

So deaktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten beim Start

Starten Sie die Instance, wobei `--metadata-options` auf `HttpEndpoint=disabled` eingestellt ist.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type c6i.large \
    ...
    --metadata-options "HttpEndpoint=disabled"
```

PowerShell

So deaktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten beim Start

Das folgende New-EC2InstanceCmdlet-Beispiel startet eine Instance mit der `MetadataOptions_HttpEndpoint` Einstellung auf. `disabled`

```
New-EC2Instance `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -InstanceType c6i.large `
    -MetadataOptions_HttpEndpoint disabled
```

AWS CloudFormation

Informationen zum Angeben der Metadatenoptionen für eine Instanz, die Sie verwenden AWS CloudFormation, finden Sie in der AWS::EC2::LaunchTemplate MetadataOptionsentsprechenden Eigenschaft im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Zulassen des Zugriffs auf Tags in Instance-Metadaten

Standardmäßig gibt es keinen Zugriff auf Instance-Tags in den Instance-Metadaten. Sie müssen den Zugriff für jede Instance explizit zulassen. Wenn der Zugriff erlaubt ist, müssen die Instance-Tag-Schlüssel bestimmten Zeichenbeschränkungen entsprechen, andernfalls schlägt der Instance-Start fehl. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten.

Modifizieren von Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances

Sie können die Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances ändern.

Sie können auch eine IAM-Richtlinie erstellen, die verhindert, dass Benutzer die Instance-Metadatenoptionen für vorhandene Instances ändern. Um zu kontrollieren, welche Benutzer die Optionen für Instance-Metadaten ändern können, geben Sie eine Richtlinie an, die verhindert, dass alle Benutzer außer Benutzern mit einer bestimmten Rolle die ModifyInstanceMetadataOptionsAPI verwenden. Die IAM-Beispielrichtlinie finden Sie unter Arbeiten mit Instance-Metadaten.

> **Note**
>
> Wenn zur Konfiguration der Instance-Metadatenoptionen eine deklarative Richtlinie verwendet wurde, können Sie diese nicht direkt im Konto ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

Erfordern die Verwendung von IMDSv2

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Optionen für Instanzmetadaten auf einer vorhandenen Instanz so zu ändern, dass diese Option bei der Anforderung von Instanz-Metadaten erforderlich IMDSv2 ist. Wann IMDSv2 ist erforderlich, IMDSv1 kann nicht verwendet werden.

> **Note**
>
> Bevor Sie verlangen, dass dies verwendet IMDSv2 wird, stellen Sie sicher, dass die Instanz keine IMDSv1 Aufrufe tätigt. Die `MetadataNoToken` CloudWatch Metrik verfolgt IMDSv1 Anrufe. Wenn für eine Instance keine IMDSv1 Nutzung `MetadataNoToken` aufgezeichnet wird, ist die Instance bereit, sie zu nutzen IMDSv2.

Console

Um die Verwendung von IMDSv2 auf einer vorhandenen Instanz vorzuschreiben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie Ihre Instance aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen und Instance-Metadata-Optionen ändern.
5. Führen Sie im Dialogfeld Instance-Metadatenoptionen ändern Folgendes aus:

    a. Für den Instance-Metadatenservice wählen Sie die Option Aktivieren.

b. Wählen Sie für IMDSv2Erforderlich aus.

c. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um die Verwendung von IMDSv2 auf einer vorhandenen Instanz zu verlangen

Verwenden Sie den modify-instance-metadata-optionsCLI-Befehl und setzen Sie den `http-tokens` Parameter auf`required`. Wenn Sie einen Wert für `http-tokens` angeben, müssen Sie auch `http-endpoint` auf `enabled` einstellen.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --http-tokens required \
    --http-endpoint enabled
```

PowerShell

Um die Verwendung von IMDSv2 auf einer vorhandenen Instanz zu verlangen

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMetadataOptionCmdlet und setzen Sie den `HttpTokens` Parameter auf. `required` Wenn Sie einen Wert für `HttpTokens` angeben, müssen Sie auch `HttpEndpoint` auf `enabled` einstellen.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpTokens required `
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Stellen Sie die Verwendung von wieder her IMDSv1

Wenn IMDSv2 erforderlich, IMDSv1 funktioniert nicht, wenn Instanz-Metadaten angefordert werden. Wann IMDSv2 ist optional, dann IMDSv1 funktionieren IMDSv2 sowohl als auch. Machen Sie die Wiederherstellung daher IMDSv2 optional IMDSv1, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden.

Console

Um die Verwendung von IMDSv1 auf einer Instanz wiederherzustellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie Ihre Instance aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen und Instance-Metadata-Optionen ändern.
5. Führen Sie im Dialogfeld Instance-Metadatenoptionen ändern Folgendes aus:
   a. Vergewissern Sie sich, dass für den Instance-Metadatenservice die Option Aktivieren ausgewählt ist.
   b. Wählen IMDSv2Sie für Optional.
   c. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um die Verwendung von IMDSv1 auf einer Instanz wiederherzustellen

Sie können den modify-instance-metadata-optionsCLI-Befehl mit `http-tokens` set to verwenden, `optional` um die Verwendung von IMDSv1 bei der Anforderung von Instance-Metadaten wiederherzustellen.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --http-tokens optional \
    --http-endpoint enabled
```

PowerShell

Um die Verwendung von IMDSv1 auf einer Instanz wiederherzustellen

Sie können das Edit-EC2InstanceMetadataOptionCmdlet mit der `HttpTokens` Einstellung auf verwenden, `optional` um die Verwendung von IMDSv1 bei der Anforderung von Instanzmetadaten wiederherzustellen.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpTokens optional `
```

```
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Ändern des PUT-Antwort-Hop-Limits

Für bestehende Instances können Sie die Einstellungen für das PUT-Antwort-Hop-Limit ändern.

Derzeit AWS SDKs unterstützen nur die AWS CLI und die Änderung des PUT-Antwort-Hop-Limits.

AWS CLI

So ändern Sie das PUT-Antwort-Hop-Limit

Verwenden Sie den modify-instance-metadata-optionsCLI-Befehl und setzen Sie den `http-put-response-hop-limit` Parameter auf die erforderliche Anzahl von Hops. Im folgenden Beispiel wird das Hop-Limit auf 3 gesetzt. Beachten Sie, dass Sie beim Angeben eines Werts für `http-put-response-hop-limit` auch `http-endpoint` auf `enabled` setzen müssen.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --http-put-response-hop-limit 3 \
    --http-endpoint enabled
```

PowerShell

So ändern Sie das PUT-Antwort-Hop-Limit

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMetadataOptionCmdlet und setzen Sie den `HttpPutResponseHopLimit` Parameter auf die erforderliche Anzahl von Hops. Im folgenden Beispiel wird das Hop-Limit auf 3 gesetzt. Beachten Sie, dass Sie beim Angeben eines Werts für `HttpPutResponseHopLimit` auch `HttpEndpoint` auf `enabled` setzen müssen.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpPutResponseHopLimit 3 `
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Aktivieren Sie das IMDS und die Endpoints IPv4 IPv6

Das IMDS hat zwei Endpunkte auf einer Instanz: IPv4 (`169.254.169.254`) und (). IPv6 `[fd00:ec2::254]` Wenn Sie das IMDS aktivieren, wird der IPv4 Endpunkt automatisch aktiviert.

Der IPv6 Endpunkt bleibt auch dann deaktiviert, wenn Sie eine Instance in einem Subnetz starten, das IPv6 nur für das Subnetz zuständig ist. Um den IPv6 Endpunkt zu aktivieren, müssen Sie dies explizit tun. Wenn Sie den IPv6 Endpunkt aktivieren, bleibt der IPv4 Endpunkt aktiviert.

Sie können den IPv6 Endpunkt beim Start der Instance oder danach aktivieren.

Anforderungen für die Aktivierung des IPv6 Endpunkts

- Der ausgewählte Instance-Typ ist eine Nitro-basierte Instance.
- Das ausgewählte Subnetz unterstützt IPv6, wobei es sich bei dem Subnetz entweder um ein Dual-Stack-Netzwerk oder IPv6 um ein reines Subnetz handelt.

Derzeit AWS SDKs unterstützen nur die AWS CLI und die Aktivierung des IPv6 IMDS-Endpunkts nach dem Start der Instance.

AWS CLI

Um den IPv6 IMDS-Endpunkt für Ihre Instance zu aktivieren

Verwenden Sie den modify-instance-metadata-optionsCLI-Befehl und setzen Sie den `http-protocol-ipv6` Parameter auf`enabled`. Beachten Sie, dass Sie beim Angeben eines Werts für `http-protocol-ipv6` auch `http-endpoint` auf `enabled` setzen müssen.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --http-protocol-ipv6 enabled \
 --http-endpoint enabled
```

PowerShell

Um den IPv6 IMDS-Endpunkt für Ihre Instance zu aktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMetadataOptionCmdlet und setzen Sie den `HttpProtocolIpv6` Parameter auf. `enabled` Beachten Sie, dass Sie beim Angeben eines Werts für `HttpProtocolIpv6` auch `HttpEndpoint` auf `enabled` setzen müssen.

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpProtocolIpv6 enabled `
```

```
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Aktivieren des Zugriffs auf Instance-Metadaten

Sie können den Zugriff auf Instance-Metadaten aktivieren, indem Sie den HTTP-Endpunkt des IMDS auf Ihrer Instance aktivieren, unabhängig davon, welche Version des IMDS Sie verwenden. Sie können diese Änderung jederzeit rückgängig machen, indem Sie den HTTP-Endpunkt deaktivieren.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Zugriff auf Instance-Metadaten für eine Instance zu aktivieren.

Console

So aktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie Ihre Instance aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen und Instance-Metadata-Optionen ändern.
5. Führen Sie im Dialogfeld Instance-Metadatenoptionen ändern Folgendes aus:
   a. Für den Instance-Metadatenservice wählen Sie die Option Aktivieren.
   b. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

So aktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten

Verwenden Sie den modify-instance-metadata-optionsCLI-Befehl und setzen Sie den `http-endpoint` Parameter auf`enabled`.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --http-endpoint enabled
```

PowerShell

So aktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMetadataOptionCmdlet und setzen Sie den `HttpEndpoint` Parameter auf. `enabled`

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpEndpoint enabled).InstanceMetadataOptions
```

Deaktivieren des Zugriffs auf Instance-Metadaten

Sie können den Zugriff auf Instance-Metadaten deaktivieren, indem Sie den HTTP-Endpunkt des IMDS auf Ihrer Instance deaktivieren, unabhängig davon, welche Version des IMDS Sie verwenden. Sie können diese Änderung jederzeit rückgängig machen, indem Sie den HTTP-Endpunkt aktivieren.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Zugriff auf Instance-Metadaten für eine Instance zu deaktivieren.

Console

So deaktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie Ihre Instance aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen und Instance-Metadata-Optionen ändern.
5. Führen Sie im Dialogfeld Instance-Metadatenoptionen ändern Folgendes aus:
   a. Für den Instance-Metadatenservice entfernen Sie die Option Aktivieren.
   b. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

So deaktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten

Verwenden Sie den modify-instance-metadata-optionsCLI-Befehl und setzen Sie den `http-endpoint` Parameter auf`disabled`.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
```

```
    --http-endpoint disabled
```

PowerShell

So deaktivieren Sie den Zugriff auf Instance-Metadaten

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMetadataOptionCmdlet und setzen Sie den `HttpEndpoint` Parameter auf. `disabled`

```
(Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -HttpEndpoint disabled).InstanceMetadataOptions
```

Zulassen des Zugriffs auf Tags in Instance-Metadaten

Sie können den Zugriff auf Tags in den Instance-Metadaten einer laufenden oder angehaltenen Instance erlauben. Sie müssen den Zugriff für jede Instance explizit zulassen. Wenn der Zugriff erlaubt ist, müssen die Instance-Tag-Schlüssel bestimmten Zeichenbeschränkungen entsprechen, andernfalls schlägt der Instance-Start fehl. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten.

Befehle ausführen, wenn Sie eine EC2 Instance mit Benutzerdateneingabe starten

Wenn Sie eine EC2 Amazon-Instance starten, können Sie Benutzerdaten an die Instance übergeben, die zur Ausführung automatisierter Konfigurationsaufgaben oder zur Ausführung von Skripten nach dem Start der Instance verwendet wird.

Wenn Sie an komplexeren Automatisierungsszenarien interessiert sind, sollten Sie dies in Betracht ziehen AWS CloudFormation. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Anwendungen auf Amazon EC2 mit AWS CloudFormation im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Auf Linux-Instances können Sie zwei Arten von Benutzerdaten an Amazon übergeben EC2: Shell-Skripte und Cloud-Init-Direktiven. Sie können diese Daten auch als Klartext an den Launch Instance Wizard weiterleiten, entweder als Datei (dies ist hilfreich für den Start von Instances mithilfe der Befehlszeilen-Tools) oder als base64-kodierten Text (für API-Aufrufe).

Auf Windows-Instances verarbeiten die Start-Agenten Ihre Benutzerdaten-Skripts.

Überlegungen

- Benutzerdaten werden als Opaque-Daten behandelt: Was Sie eingeben, wird auch ausgegeben. Die Interpretation der Daten ist Aufgabe der Instance.
- Benutzerdaten müssen mit Base64 codiert werden. Die EC2 Amazon-Konsole kann die Base64-Kodierung für Ihre Eingabe durchführen oder Base64-kodierte Eingaben akzeptieren. Wenn Sie die Benutzerdaten mithilfe von Instance-Metadaten oder der Konsole abrufen, werden sie automatisch Base64-dekodiert.
- Benutzerdaten sind auf 16 KB an Rohdaten, bevor diese base64-codiert werden, begrenzt. Die Länge einer Zeichenfolge n nach base64-Codierung ist ceil(n/3)*4.
- Benutzerdaten sind ein Instance-Attribut. Wenn Sie ein AMI auf der Grundlage einer Instance erstellen, sind die Instance-Benutzerdaten nicht im AMI enthalten.

Benutzerdaten in AWS Management Console

Sie können Instance-Benutzerdaten angeben, wenn Sie die Instance starten. Wenn das Root-Volume der Instance ein EBS-Volume ist, können Sie die Instance auch anhalten und ihre Benutzerdaten aktualisieren.

Instance-Benutzerdaten beim Start mit dem Launch Wizard angeben

Sie können Benutzerdaten angeben, wenn Sie eine Instance mit dem Launch Wizard in der EC2 Konsole starten. Um Benutzerdaten beim Start anzugeben, folgen Sie dem Verfahren zum Starten einer Instance. Das Feld User data (Benutzerdaten) befindet sich im Abschnitt Erweiterte Details des Launch Instance Wizard. Geben Sie Ihr PowerShell Skript in das Feld Benutzerdaten ein und schließen Sie dann den Vorgang zum Starten der Instance ab.

Im folgenden Screenshot des Feldes Benutzerdaten erstellt das Beispielskript eine Datei im temporären Windows-Ordner und verwendet das aktuelle Datum und die Uhrzeit im Dateinamen. Wenn Sie `<persist>true</persist>` einfügen, wird das Skript bei jedem Neustart oder Start der Instance ausgeführt. Wenn Sie das Kontrollkästchen Benutzerdaten wurden bereits base64-codiert leer lassen, führt die EC2 Amazon-Konsole die Base64-Kodierung für Sie durch.



Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Benutzerdaten beim Start mit dem Launch Wizard angeben. Ein Linux-Beispiel, das das verwendet, finden Sie unter AWS CLI. the section called “Benutzerdaten und die AWS CLI” Ein Windows-Beispiel, das die Tools für Windows verwendet PowerShell, finden Sie unterthe section called “Benutzerdaten und die Tools für Windows PowerShell”.

Anzeigen und Aktualisieren der Instance-Benutzerdaten

Sie können die Instance-Benutzerdaten für jede beliebige Instance anzeigen und die Instance-Benutzerdaten für eine angehaltene Instance aktualisieren.

So aktualisieren Sie die Benutzerdaten für eine Instance mit der Konsole

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und dann Aktionen, Instance-Status, Instance anhalten aus.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Stop aus. Das Anhalten der Instance kann einige Minuten dauern.
5. Wählen Sie mit der ausgewählten Instance Aktionen, Instance-Einstellungen, Benutzerdaten bearbeiten aus. Die Benutzerdaten können nicht geändert werden, solange die Instance ausgeführt wird; Sie können die Benutzerdaten nur anzeigen.
6. Aktualisieren Sie die Benutzerdaten im Dialogfeld View/Change User Data (Benutzerdaten anzeigen/ändern) und wählen Sie dann die Option Save (Speichern). Um die Benutzerdaten-Skripts bei jedem Neustart oder Starten der Instance auszuführen, fügen Sie `<persist>true</persist>` hinzu, wie im folgenden Beispiel gezeigt:



7. Starten Sie die Instance. Wenn Sie die Ausführung von Benutzerdaten für nachfolgende Neustarts oder Starts aktiviert haben, werden die aktualisierten Benutzerdaten-Skripts als Teil des Instance-Startprozesses ausgeführt.

Wie Amazon EC2 mit Benutzerdaten für Linux-Instances umgeht

In den folgenden Beispielen werden die Befehle aus dem Tutorial Installieren eines LAMP-Servers auf Amazon Linux 2 in ein Shell-Skript und eine Reihe von Cloud-Init-Direktiven umgewandelt, die

zum Start der Instance ausgeführt werden. In den Beispielen werden die folgenden Aufgaben von den Benutzerdaten ausgeführt:

- Die Softwarepakete der Bereitstellung werden aktualisiert.
- Der notwendige Webserver sowie die ebensolchen `php`- und `mariadb`-Pakete werden installiert.
- Der `httpd`-Service wird mithilfe des Befehls systemctl gestartet und aktiviert.
- Der `ec2-user` wird der Apache-Gruppe hinzugefügt.
- Eigentümer und Dateiberechtigungen für das Webverzeichnis und die darin enthaltenen Daten werden festgelegt.
- Zum Testen des Webservers und der PHP-Engine wird eine einfache Webseite erstellt.

Inhalt

- Voraussetzungen
- Benutzerdaten und Shell-Skripts
- Instance-Benutzerdaten aktualisieren
- Benutzerdaten und Cloud-Init-Anweisungen
- Benutzerdaten und die AWS CLI
- Kombinieren von Shell-Skripts und cloud-init-Anweisungen

Voraussetzungen

Die Beispiele in diesem Thema setzen Folgendes voraus:

- Ihre Instance verfügt bereits über einen öffentlichen DNS-Namen, der über das Internet erreichbar ist.
- Die Ihrer Instance zugeordnete Sicherheitsgruppe ist so konfiguriert, dass sie SSH-Datenverkehr (Port 22) zulässt, sodass Sie eine Verbindung zur Instance herstellen können, um die Ausgabeprotokolldateien anzuzeigen.
- Ihre Instance wird mit einem Amazon-Linux-2-AMI gestartet. Diese Anleitung ist zur Verwendung mit Amazon Linux 2 gedacht. Die Befehle und Anweisungen funktionieren möglicherweise nicht bei anderen Linux-Distributionen. Weitere Informationen zu anderen Bereitstellungen, z. B. zu ihrer Unterstützung von Cloud-Init, finden Sie in der jeweiligen Dokumentation.

Benutzerdaten und Shell-Skripts

Shell-Skripts sind, sofern Sie sich damit auskennen, die einfachste und vollständigste Methode, mit der Sie einer Instance beim Start Anweisungen übermitteln. Wenn diese Skripts beim Start ausgeführt werden, verlängert sich dadurch die Dauer des Instance-Starts. Erlauben Sie einige Minuten für die vollständige Ausführung der Aufgaben, bevor Sie überprüfen, ob die Benutzerskripte vollständig ausgeführt wurden.

> **Important**
>
> Standardmäßig werden Benutzerdatenskripte und Cloud-init-Direktiven nur während des Startzyklus ausgeführt, wenn Sie eine Instance zum ersten Mal starten. Sie können Ihre Konfiguration aktualisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzerdatenskripte und Cloud-Init-Direktiven bei jedem Neustart der Instance ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich Benutzerdaten verwenden, um bei jedem Neustart meiner Amazon EC2 Linux-Instance automatisch ein Skript auszuführen? im AWS Knowledge Center.

Benutzerdaten-Shell-Skripts müssen mit den Zeichen `#!` und dem Pfad zu dem Interpreter beginnen, der das Skript lesen soll (üblicherweise /bin/bash)). Eine Einführung in Shell-Scripting finden Sie im Bash-Referenzhandbuch auf der Website des GNU-Betriebssystems.

Als Benutzerdaten eingegebene Skripte werden als Stammbenutzer ausgeführt. Verwenden Sie daher nicht den sudo-Befehl im Skript. Denken Sie daran, dass alle von Ihnen erstellten Dateien dem Stammbenutzer gehören. Wenn Sie Zugriff auf die Dateien durch einen anderen Benutzer als den Stammbenutzer benötigen, sollten Sie die Berechtigungen im Skript entsprechend ändern. Außerdem können Sie keine Befehle verwenden, die Benutzerfeedback erfordern (z. B. yum update ohne das `-y`-Flag), da das Skript nicht interaktiv ausgeführt wird.

Wenn Sie eine AWS API, einschließlich der AWS CLI, in einem Benutzerdatenskript verwenden, müssen Sie beim Starten der Instance ein Instanzprofil verwenden. Ein Instanzprofil stellt die entsprechenden AWS Anmeldeinformationen bereit, die das Benutzerdatenskript benötigt, um den API-Aufruf auszuführen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Verwenden von Instanzprofilen. Die Berechtigungen, die Sie der IAM-Rolle zuweisen, hängen davon ab, welche Dienste Sie mit der API aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Rollen für Amazon EC2.

Die Ausgabeprotokolldatei von Cloud-Init zeichnet die Ausgabe der Konsole auf, was die Behebung von Fehlern an den Skripts vereinfacht, falls sich die Instance nach dem Start nicht verhält wie erwartet. Um die Protokolldatei anzuzeigen, stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her und öffnen Sie `/var/log/cloud-init-output.log`.

Wird ein Benutzerdatenskript verarbeitet, dann wird es nach kopiert und von dort aus ausgeführ `/var/lib/cloud/instances/instance-id/`. Das Skript wird nach der Ausführung nicht gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie die Benutzerdatenskripts aus `/var/lib/cloud/instances/instance-id/` löschen, bevor Sie ein AMI aus der Instance erstellen. Andernfalls ist das Skript in diesem Verzeichnis auf jeder Instance vorhanden, die vom AMI gestartet wird.

Instance-Benutzerdaten aktualisieren

Um die Instance-Benutzerdaten aktualisieren zu können, müssen Sie zuerst die Instance anhalten. Wenn die Instance ausgeführt wird, können Sie die Benutzerdaten anzeigen, sie können jedoch nicht ändern.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

Ändern von Instance-Benutzerdaten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance und dann Instance state (Instance-Status), Stop instance (Instance anhalten) aus. Wenn diese Option deaktiviert ist, wurde die Instance entweder bereits angehalten oder das Root-Gerät ist ein Instance-Speicher-Volume.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Stop aus. Das Anhalten der Instance kann einige Minuten dauern.
5. Wählen Sie mit der ausgewählten Instance Aktionen, Instance-Einstellungen, Benutzerdaten bearbeiten aus.
6. Ändern Sie die Benutzerdaten nach Bedarf und wählen Sie dann Speichern.
7. Starten Sie die Instance. Die neuen Benutzerdaten werden nach dem Start in Ihrer Instance angezeigt, Benutzerdatenskripts werden jedoch nicht ausgeführt.

Benutzerdaten und Cloud-Init-Anweisungen

Das Cloud-Init-Paket konfiguriert bestimmte Aspekte einer neuen Amazon Linux-Instance bei deren Start. Insbesondere wird die Datei `.ssh/authorized_keys` für den ec2-user konfiguriert, sodass Sie sich mit dem eigenen privaten Schlüssel anmelden können. Weitere Informationen zu den Konfigurationsaufgaben, die das cloud-init-Paket für Amazon-Linux-Instances durchführt, finden Sie unter Verwendung von cloud-init in Amazon Linux 2 im Benutzerhandbuch für Amazon Linux 2.

Die Cloud-Init-Anweisungen können wie ein Skript auch beim Start einer Instance an diese weitergeleitet werden, wenngleich sich die Syntax unterscheidet. Weitere Informationen zu Cloud-Init finden Sie unter. https://cloudinit.readthedocs.org/en/latest/index.html

> **Important**
>
> Standardmäßig werden Benutzerdatenskripte und Cloud-init-Direktiven nur während des Startzyklus ausgeführt, wenn Sie eine Instance zum ersten Mal starten. Sie können Ihre Konfiguration aktualisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzerdatenskripte und Cloud-Init-Direktiven bei jedem Neustart der Instance ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich Benutzerdaten verwenden, um bei jedem Neustart meiner Amazon EC2 Linux-Instance automatisch ein Skript auszuführen? im AWS Knowledge Center.

Wenn diese Skripts beim Start ausgeführt werden sollen, verlängert sich dadurch die Dauer des Instance-Starts. Erlauben Sie einige Minuten für die vollständige Ausführung der Aufgaben, bevor Sie überprüfen, ob die Benutzerdatenanweisungen vollständig durchgeführt wurden.

Leiten Sie Cloud-Init-Anweisungen wie folgt an eine Instance mit Benutzerdaten weiter:

1. Folgen Sie dem Verfahren unter Starten einer Instance. Das Feld User data (Benutzerdaten) befindet sich im Abschnitt Erweiterte Details des Launch Instance Wizard. Geben Sie den Text Ihrer cloud-init-Anweisung im Feld User Data (Benutzerdaten) ein und führen Sie dann das Verfahren zum Starten der Instance aus.

   Das folgende Beispiel zeigt, wie Anweisungen einen Webserver in Amazon Linux 2 erstellen und konfigurieren. Die Zeile `#cloud-config` ganz oben ist erforderlich, um die Befehle als cloud-init-Anweisungen zu identifizieren.

   ```
   #cloud-config
   ```

```
repo_update: true
repo_upgrade: all

packages:
- httpd
- mariadb-server

runcmd:
- [ sh, -c, "amazon-linux-extras install -y lamp-mariadb10.2-php7.2 php7.2" ]
- systemctl start httpd
- sudo systemctl enable httpd
- [ sh, -c, "usermod -a -G apache ec2-user" ]
- [ sh, -c, "chown -R ec2-user:apache /var/www" ]
- chmod 2775 /var/www
- [ find, /var/www, -type, d, -exec, chmod, 2775, {}, \; ]
- [ find, /var/www, -type, f, -exec, chmod, 0664, {}, \; ]
- [ sh, -c, 'echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php' ]
```

2. Geben Sie der Instance ausreichend Zeit zum Starten und zum Ausführen der Anweisungen in Ihren Benutzerdaten, dann überprüfen Sie, ob die Anweisungen die gewünschten Aufgaben ausgeführt haben.

   Geben Sie für dieses Beispiel in einem Webbrowser die URL der PHP-Testdatei ein, die die Anweisungen erstellt haben. Diese URL ist die öffentliche DNS-Adresse Ihrer Instance, gefolgt von einem Schrägstrich und dem Dateinamen.

   ```
   http://my.public.dns.amazonaws.com/phpinfo.php
   ```

   Die PHP-Informationsseite wird angezeigt. Wenn Sie die PHP-Informationsseite nicht anzeigen können, prüfen Sie, ob die verwendete Sicherheitsgruppe eine Regel enthält, um den HTTP-Datenverkehr (Port 80) zuzulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren.

3. (Optional) Wenn Ihre Anweisungen nicht die Aufgaben erfüllt haben, die Sie erwartet haben oder wenn Sie nur überprüfen möchten, ob Ihre Direktiven ohne Fehler abgeschlossen wurden, stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her, untersuchen Sie die Ausgabeprotokolldatei (`/var/log/cloud-init-output.log`) und suchen Sie nach Fehlermeldungen in der Ausgabe. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung erhalten Sie, indem Sie den Anweisungen die folgende Zeile hinzufügen:

```
output : { all : '| tee -a /var/log/cloud-init-output.log' }
```

Diese Anweisung übermittelt die Ausgabe von runcmd an `/var/log/cloud-init-output.log`.

Benutzerdaten und die AWS CLI

Sie können den verwenden, AWS CLI um die Benutzerdaten für Ihre Instance anzugeben, zu ändern und anzuzeigen. Informationen zum Anzeigen von Benutzerdaten Ihrer Instance mithilfe von Instance-Metadaten erhalten Sie unter Auf Instanz-Metadaten für eine EC2 Instanz zugreifen.

Unter Windows können Sie den AWS Tools for Windows PowerShell anstelle von verwenden AWS CLI. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdaten und die Tools für Windows PowerShell.

Beispiel: Angeben von Benutzerdaten beim Start

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit dem Parameter `--user-data`, um Benutzerdaten beim Start Ihrer Instance anzugeben. Mit run-instances AWS CLI führt der die Base64-Kodierung der Benutzerdaten für Sie durch.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie ein Skript als String auf der Befehlszeile angeben:

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-abcd1234 --count 1 --instance-type m3.medium \
    --key-name my-key-pair --subnet-id subnet-abcd1234 --security-group-ids sg-abcd1234
 \
    --user-data echo user data
```

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie ein Skript mithilfe einer Textdatei angeben: Verwenden Sie beim Angeben der Datei das Präfix `file://`.

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-abcd1234 --count 1 --instance-type m3.medium \
    --key-name my-key-pair --subnet-id subnet-abcd1234 --security-group-ids sg-abcd1234
 \
    --user-data file://my_script.txt
```

Das folgende Element ist eine Beispieltextdatei mit einem Shell-Skript.

```
#!/bin/bash
yum update -y
```

```
service httpd start
chkconfig httpd on
```

Beispiel: Modifizieren der Benutzerdaten einer angehaltenen Instance

Sie können die Benutzerdaten einer gestoppten Instanz mit dem modify-instance-attributeBefehl ändern. Mit modify-instance-attribute AWS CLI führt der keine Base64-Kodierung der Benutzerdaten für Sie durch.

- Verwenden Sie auf einem Linux-Computer den Befehl „base64“, um die Benutzerdaten zu codieren.

  ```
  base64 my_script.txt >my_script_base64.txt
  ```

- Verwenden Sie auf einem, Windows-Computer den Befehl „certutil“, um die Benutzerdaten zu codieren. Bevor Sie diese Datei mit dem verwenden können AWS CLI, müssen Sie die erste (BEGIN CERTIFICATE) und die letzte Zeile (END CERTIFICATE) entfernen.

  ```
  certutil -encode my_script.txt my_script_base64.txt
  notepad my_script_base64.txt
  ```

Verwenden Sie die Parameter `--attribute` und `--value`, um die codierte Textdatei zur Angabe der Benutzerdaten zu verwenden. Verwenden Sie beim Angeben der Datei das Präfix `file://`.

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --attribute
 userData --value file://my_script_base64.txt
```

Beispiel: Löschen der Benutzerdaten einer angehaltenen Instance

Verwenden Sie den modify-instance-attributeBefehl wie folgt, um die vorhandenen Benutzerdaten zu löschen:

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --user-data Value=
```

Beispiel: Anzeigen von Benutzerdaten

Verwenden Sie den describe-instance-attributeBefehl, um die Benutzerdaten für eine Instanz abzurufen. Mit describe-instance-attribute AWS CLI führt der keine Base64-Decodierung der Benutzerdaten für Sie durch.

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --attribute
 userData
```

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe mit base64-Benutzerdaten verschlüsselt.

```
{
    "UserData": {
        "Value":
 "IyEvYmluL2Jhc2gKeXVtIHVwZGF0ZSAteQpzZXJ2aWNlIGh0dHBkIHN0YXJ0CmNoa2NvbmZpZyBodHRwZCBvbg=="
    },
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
}
```

- Verwenden Sie auf einem Linux-Computer die Option `--query`, um die codierten Benutzerdaten abzurufen, und den Befehl „base64“, um sie zu decodieren.

  ```
  aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --attribute
   userData --output text --query "UserData.Value" | base64 --decode
  ```

- Verwenden Sie auf einem Windows-Computer die Option `--query`, um die codierten Benutzerdaten abzurufen, und den Befehl „certutil“, um sie zu decodieren. Die codierte Ausgabe wird in einer, die decodierte Ausgabe in einer anderen Datei gespeichert.

  ```
  aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --attribute
   userData --output text --query "UserData.Value" >my_output.txt
  certutil -decode my_output.txt my_output_decoded.txt
  type my_output_decoded.txt
  ```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

Kombinieren von Shell-Skripts und cloud-init-Anweisungen

Standardmäßig können Sie jeweils nur einen Inhaltstyp in Benutzerdaten einbeziehen. Allerdings können Sie die Inhaltstypen `text/cloud-config` und `text/x-shellscript` in einer

mehrteiligen MIME-Datei verwenden, um sowohl ein Shell-Skript als auch cloud-init-Anweisungen in Ihren Benutzerdaten einzubeziehen.

Nachfolgend wird das mehrteilige MIME-Format veranschaulicht.

```
Content-Type: multipart/mixed; boundary="//"
MIME-Version: 1.0

--//
Content-Type: text/cloud-config; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment; filename="cloud-config.txt"

#cloud-config
cloud-init directives

--//
Content-Type: text/x-shellscript; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment; filename="userdata.txt"

#!/bin/bash
shell script commands
--//--
```

Die folgenden Benutzerdaten enthalten beispielsweise cloud-init-Anweisungen und ein Bash-Shell-Skript. Die cloud-init-Anweisungen erstellen eine Datei (`/test-cloudinit/cloud-init.txt`) und schreiben `Created by cloud-init` in diese Datei. Das Bash-Shell-Skript erstellt eine Datei (`/test-userscript/userscript.txt`) und schreibt `Created by bash shell script` in diese Datei.

```
Content-Type: multipart/mixed; boundary="//"
MIME-Version: 1.0

--//
Content-Type: text/cloud-config; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment; filename="cloud-config.txt"
```

```
#cloud-config
runcmd:
- [ mkdir, /test-cloudinit ]
write_files:
- path: /test-cloudinit/cloud-init.txt
content: Created by cloud-init

--//
Content-Type: text/x-shellscript; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment; filename="userdata.txt"

#!/bin/bash
mkdir test-userscript
touch /test-userscript/userscript.txt
echo "Created by bash shell script" >> /test-userscript/userscript.txt
--//--
```

Wie Amazon EC2 mit Benutzerdaten für Windows-Instances umgeht

Auf Windows-Instances führt der Start-Agent die Aufgaben im Zusammenhang mit Benutzerdaten aus. Weitere Informationen finden Sie hier:

- EC2Starten Sie v2
- EC2Starten
- EC2Config

Beispiele für die Zusammenstellung einer `UserData` Eigenschaft in einer AWS CloudFormation Vorlage finden Sie unter Base64 Encoded Property und Base64 Encoded UserData UserData Property with and. AccessKey SecretKey

Ein Beispiel für die Ausführung von Befehlen auf einer Instance innerhalb einer Auto Scaling Scaling-Gruppe, die mit Lifecycle-Hooks arbeitet, finden Sie unter Tutorial: Benutzerdaten konfigurieren, um den Ziellebenszyklusstatus über Instance-Metadaten abzurufen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Benutzerdatenskripts
- Komprimierte Benutzerdaten

- Ausführung von Benutzerdaten
- Benutzerdaten und die Tools für Windows PowerShell

Benutzerdatenskripts

Damit `EC2Config` oder `EC2Launch` Skripte ausführen können, müssen Sie das Skript in ein spezielles Tag einschließen, wenn Sie es zu den Benutzerdaten hinzufügen. Welches Tag Sie verwenden, hängt davon ab, ob die Befehle in einem Befehlszeilenfenster (Batch-Befehle) oder unter Windows ausgeführt werdenPowerShell.

Wenn Sie sowohl ein Batch-Skript als auch ein PowerShell Windows-Skript angeben, wird das Batch-Skript zuerst und das PowerShell Windows-Skript als Nächstes ausgeführt, unabhängig von der Reihenfolge, in der sie in den Instanzbenutzerdaten erscheinen.

Wenn Sie eine AWS API, einschließlich der AWS CLI, in einem Benutzerdatenskript verwenden, müssen Sie beim Starten der Instanz ein Instanzprofil verwenden. Ein Instanzprofil stellt die entsprechenden AWS Anmeldeinformationen bereit, die das Benutzerdatenskript für den API-Aufruf benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Profile. Die Berechtigungen, die Sie der IAM-Rolle zuweisen, hängen davon ab, welche Dienste Sie mit der API aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Rollen für Amazon EC2.

Skripttyp

- Syntax für Batch-Skripts
- Syntax für PowerShell Windows-Skripts
- Syntax für YAML-Konfigurationsskripts
- Base64-Codierung

Syntax für Batch-Skripts

Geben Sie ein Batch-Skript unter Verwendung des `script`-Tags (Markierung) an. Trennen Sie die Befehle durch Zeilenumbrüche, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
<script>
    echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
    echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
</script>
```

In der Standardeinstellung werden Benutzerdatenskripte einmal ausgeführt, wenn Sie die Instance starten. Um die Benutzerdaten-Skripts bei jedem Neustart oder Starten der Instance auszuführen, fügen Sie den Benutzerdaten `<persist>true</persist>` hinzu.

```
<script>
    echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
    echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
</script>
<persist>true</persist>
```

EC2Starten Sie den v2-Agenten

Um ein XML-Benutzerdatenskript als eigenständigen Prozess mit der executeScript Aufgabe EC2 Launch v2 in der `UserData` Phase auszuführen, fügen Sie `<detach>true</detach>` weitere Benutzerdaten hinzu.

> **Note**
>
> Das detach-Tag wird auf früheren Start-Agenten nicht unterstützt.

```
<script>
    echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
    echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
</script>
<detach>true</detach>
```

Syntax für PowerShell Windows-Skripts

Die AWS Windows AMIs enthalten die AWS Tools for Windows PowerShell, sodass Sie diese Cmdlets in Benutzerdaten angeben können. Wenn Sie Ihrer Instance eine IAM-Rolle zuordnen, müssen Sie keine Anmeldeinformationen für die Cmdlets angeben, da Anwendungen, die auf der Instance ausgeführt werden, die Anmeldeinformationen der Rolle verwenden, um auf AWS Ressourcen (z. B. Amazon S3 S3-Buckets) zuzugreifen.

Geben Sie mithilfe des Tags ein PowerShell Windows-Skript an. `<powershell>` Trennen Sie die Befehle mithilfe von Zeilenumbrüchen voneinander. Beim `<powershell>`-Tag wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

Zum Beispiel:

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
```

Standardmäßig werden Benutzerdaten-Skripts einmal ausgeführt, wenn Sie die Instance starten. Um die Benutzerdaten-Skripts bei jedem Neustart oder Starten der Instance auszuführen, fügen Sie den Benutzerdaten `<persist>true</persist>` hinzu.

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Sie können ein oder mehrere PowerShell Argumente mit dem `<powershellArguments>` Tag angeben. Wenn keine Argumente übergeben werden, fügen EC2 EC2 Launch und Launch v2 standardmäßig das folgende Argument hinzu:`-ExecutionPolicy Unrestricted`.

Beispiel:

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<powershellArguments>-ExecutionPolicy Unrestricted -NoProfile -NonInteractive</
powershellArguments>
```

EC2Starten Sie den v2-Agenten

Um ein XML-Benutzerdatenskript als eigenständigen Prozess mit der executeScript Aufgabe EC2 Launch v2 in der `UserData` Phase auszuführen, fügen Sie `<detach>true</detach>` weitere Benutzerdaten hinzu.

> **Note**
>
> Das detach-Tag wird auf früheren Start-Agenten nicht unterstützt.

```
<powershell>
```

```
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<detach>true</detach>
```

Syntax für YAML-Konfigurationsskripts

Wenn Sie EC2 Launch v2 zum Ausführen von Skripten verwenden, können Sie das YAML-Format verwenden. Konfigurationsaufgaben, Details und Beispiele für EC2 Launch v2 finden Sie unterEC2Starten Sie die v2-Aufgabenkonfiguration.

Geben Sie ein YAML-Skript mit der Aufgabe `executeScript` an.

Beispiel für eine YAML-Syntax zum Ausführen eines Skripts PowerShell

```
version: 1.0
tasks:
- task: executeScript
  inputs:
  - frequency: always
    type: powershell
    runAs: localSystem
    content: |-
      $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
      New-Item $file -ItemType file
```

YAML-Beispielsyntax zum Ausführen eines Batch-Skripts

```
version: 1.1
tasks:
- task: executeScript
  inputs:
  - frequency: always
    type: batch
    runAs: localSystem
    content: |-
      echo Current date and time >> %SystemRoot%\Temp\test.log
      echo %DATE% %TIME% >> %SystemRoot%\Temp\test.log
```

Base64-Codierung

Wenn Sie die EC2 Amazon-API oder ein Tool verwenden, das keine Base64-Kodierung der Benutzerdaten durchführt, müssen Sie die Benutzerdaten selbst codieren. Andernfalls wird ein

Fehler ausgegeben, der darauf hinweist, dass keine auszuführenden `script`- oder `powershell`-Tags gefunden wurden. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verschlüsselung mit Windows. PowerShell

```
$UserData =
 [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($Script))
```

Das Folgende ist ein Beispiel für die Dekodierung mit. PowerShell

```
$Script =
 [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($UserData))
```

Weitere Informationen zur Base64-Kodierung finden Sie unter https://www.ietf. org/rfc/rfc4648.txt.

Komprimierte Benutzerdaten

EC2Launch v2 unterstützt komprimierte Benutzerdaten als Methode zum Senden von Benutzerdaten, die das IMDS-Limit von 16 KB überschreiten. Um diese Funktion zu verwenden, komprimieren Sie Ihr Benutzerdatenskript in ein `.zip` Archiv und übergeben es an Ihre EC2 Instanz. Wenn EC2 Launch v2 komprimierte Benutzerdaten erkennt, wird das komprimierte Benutzerdatenskript automatisch entpackt und ausgeführt.

Wie bei Standardbenutzerdaten müssen Sie, wenn Sie die EC2 Amazon-API oder ein Tool verwenden, das keine Base64-Kodierung der Benutzerdaten durchführt, die komprimierten Benutzerdaten selbst codieren. Weitere Informationen zur Größenbeschränkung für Benutzerdaten und zur Base64-Kodierung finden Sie unter. Auf Instanz-Metadaten für eine EC2 Instanz zugreifen

Ausführung von Benutzerdaten

Standardmäßig ist in allen AWS Windows-Versionen AMIs die Ausführung von Benutzerdaten für den ersten Start aktiviert. Sie können vorgeben, dass die Benutzerdaten-Skripts beim nächsten Neustart oder erneuten Starten der Instance ausgeführt werden sollen. Alternativ können Sie vorgeben, dass die Benutzerdaten-Skripts bei jedem Neustart oder erneuten Starten der Instance ausgeführt werden sollen.

> **Note**
>
> Benutzerdaten können nach dem ersten Start nicht standardmäßig ausgeführt werden. Informationen darüber, wie Sie Benutzerdaten beim Neustart oder beim Starten der Instance

ausführen können, finden Sie unter Skripts bei nachfolgenden Neustarts oder Starts ausführen.

Benutzerdaten-Skripts werden vom lokalen Administratorkonto ausgeführt, wenn ein zufälliges Passwort generiert wird. Andernfalls werden Benutzerdaten-Skripts vom Systemkonto ausgeführt.

Skripte zum Starten von Instances

Skripts in den Instance-Benutzerdaten werden beim ersten Start der Instance ausgeführt. Ist der `persist`-Tag (Markierung) vorhanden, wir die Ausführung der Benutzerdaten für nachfolgende Neustarts oder Starts aktiviert. Die Protokolldateien für EC2 Launch v2, EC2 Launch und EC2 Config enthalten die Ausgabe der Standardausgabe- und Standardfehlerstreams.

EC2Starten Sie v2

Die Protokolldatei für EC2 Launch v2 ist`C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\log\agent.log`.

> **Note**
>
> Der Ordner `C:\ProgramData` ist möglicherweise ausgeblendet. Zum Anzeigen des Ordners müssen Sie die ausgeblendeten Dateien und Ordner einblenden.

Bei der Ausführung von Benutzerdaten werden die folgenden Informationen protokolliert:

- `Info: Converting user-data to yaml format`: Wenn die Benutzerdaten im XML-Format bereitgestellt wurden
- `Info: Initialize user-data state`: Der Beginn der Benutzerdatenausführung
- `Info: Frequency is: always`: Wenn die Benutzerdatenaufgabe bei jedem Start ausgeführt wird
- `Info: Frequency is: once`: Wenn die Benutzerdatenaufgabe nur einmal ausgeführt wird
- `Stage: postReadyUserData execution completed`: Das Ende der Ausführung von Benutzerdaten

EC2Starten

Die Protokolldatei für EC2 Launch ist`C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log\UserdataExecution.log`.

Der Ordner `C:\ProgramData` ist möglicherweise ausgeblendet. Zum Anzeigen des Ordners müssen Sie die ausgeblendeten Dateien und Ordner einblenden.

Bei der Ausführung von Benutzerdaten werden die folgenden Informationen protokolliert:

- `Userdata execution begins`: Der Beginn der Benutzerdatenausführung
- `<persist> tag was provided: true`: Wenn das persist-Tag (Markierung) gefunden wird
- `Running userdata on every boot`: Wenn der persist-Tag (Markierung) gefunden wird
- `<powershell> tag was provided.. running powershell content`: Wenn der powershell-Tag (Markierung) gefunden wird
- `<script> tag was provided.. running script content`: Wenn der Skript-Tag (Markierung) gefunden wird
- `Message: The output from user scripts`: Wenn Benutzerdatenskripte ausgeführt werden, wird deren Ausgabe protokolliert

EC2Config

Die Protokolldatei für EC2 Config ist`C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs\Ec2Config.log`. Bei der Ausführung von Benutzerdaten werden die folgenden Informationen protokolliert:

- `Ec2HandleUserData: Message: Start running user scripts`: Der Beginn der Benutzerdatenausführung
- `Ec2HandleUserData: Message: Re-enabled userdata execution`: Wenn der persist-Tag (Markierung) gefunden wird
- `Ec2HandleUserData: Message: Could not find <persist> and </persist>`: Wenn der persist-Tag (Markierung) nicht gefunden wird
- `Ec2HandleUserData: Message: The output from user scripts`: Wenn Benutzerdatenskripte ausgeführt werden, wird deren Ausgabe protokolliert

Skripts bei nachfolgenden Neustarts oder Starts ausführen

Wenn Sie die Benutzerdaten der Instanz aktualisieren, wird der Inhalt der aktualisierten Benutzerdaten automatisch in den Instanz-Metadaten wiedergegeben, wenn Sie die Instanz das nächste Mal neu starten oder starten. Je nach installiertem Launch-Agent kann jedoch eine

zusätzliche Konfiguration erforderlich sein, um Benutzerdatenskripts so zu konfigurieren, dass sie bei nachfolgenden Neustarts oder Starts ausgeführt werden.

Wenn Sie die Option Shutdown with Sysprep wählen, werden Benutzerdatenskripts beim nächsten Start oder Neustart der Instanz ausgeführt, auch wenn Sie die Ausführung von Benutzerdaten für nachfolgende Neustarts oder Starts nicht aktiviert haben.

Anweisungen zum Aktivieren der Benutzerdatenausführung finden Sie auf der Registerkarte, die Ihrem Launch-Agent entspricht.

EC2Launch v2

Im Gegensatz zu EC2 EC2 Launch v1 wertet Launch v2 die Benutzerdatentask bei jedem Start aus. Es ist nicht erforderlich, die Benutzerdatentask manuell zu planen. Die Benutzerdaten werden auf der Grundlage der angegebenen Frequenz- oder Persistenzoptionen ausgeführt.

Für XML-Benutzerdatenskripts

Um Benutzerdatenskripts bei jedem Start auszuführen, fügen Sie den Benutzerdaten das `<persist>true</persist>` Flag hinzu. Wenn das Persist-Flag nicht enthalten ist, wird das Benutzerdatenskript nur beim ersten Start ausgeführt.

Für YAML-Benutzerdaten

- Um eine Aufgabe in Benutzerdaten beim ersten Start auszuführen, setzen Sie die Aufgabe `frequency` auf`once`.
- Um bei jedem Start eine Aufgabe in Benutzerdaten auszuführen, setzen Sie die Aufgabe `frequency` auf`always`.

EC2Launch

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance.
2. Öffnen Sie ein PowerShell Befehlsfenster und führen Sie einen der folgenden Befehle aus:

   Einmal ausführen

   Um Benutzerdaten beim nächsten Start einmal auszuführen, verwenden Sie das `-Schedule` Flag.

   ```
   C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
   Schedule
   ```

Bei allen nachfolgenden Systemstarts ausführen

Verwenden Sie das `-SchedulePerBoot` Flag, um Benutzerdaten bei allen nachfolgenden Starts auszuführen.

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
SchedulePerBoot
```

3. Trennen Sie die Verbindung zu Ihrer Windows-Instance. Um beim nächsten Starten der Instance aktualisierte Skripts auszuführen, halten Sie die Instance an und aktualisieren die Benutzerdaten.

EC2Config

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance.
2. Öffnen `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Ec2ConfigServiceSetting.exe`.
3. Wählen Sie unter Benutzerdaten die Option UserDataAusführung für den nächsten Dienststart aktivieren aus.
4. Trennen Sie die Verbindung zu Ihrer Windows-Instance. Um beim nächsten Starten der Instance aktualisierte Skripts auszuführen, halten Sie die Instance an und aktualisieren die Benutzerdaten.

Benutzerdaten und die Tools für Windows PowerShell

Sie können die Tools für Windows verwenden, PowerShell um die Benutzerdaten für Ihre Instanz anzugeben, zu ändern und anzuzeigen. Informationen zum Anzeigen von Benutzerdaten Ihrer Instance mithilfe von Instance-Metadaten erhalten Sie unter Auf Instanz-Metadaten für eine EC2 Instanz zugreifen. Hinweise zu Benutzerdaten und dem AWS CLI finden Sie unterBenutzerdaten und die AWS CLI.

Beispiel: Angeben von Instance-Benutzerdaten beim Start

Erstellen Sie eine Textdatei mit Instance-Benutzerdaten. Um die Benutzerdaten-Skripts bei jedem Neustart oder Starten der Instance auszuführen, fügen Sie `<persist>true</persist>` hinzu, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Verwenden Sie den New-EC2InstanceBefehl, um die Benutzerdaten für die Instanz anzugeben, wenn Sie Ihre Instance starten. Dieser Befehl führt keine Base64-Codierung der Benutzerdaten für Sie durch Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Benutzerdaten in einer Textdatei namens `script.txt` zu codieren.

```
PS C:\> $Script = Get-Content -Raw script.txt
PS C:\> $UserData =
 [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($Script))
```

Verwenden Sie den Parameter `-UserData`, um die Benutzerdaten an den Befehl New-EC2Instance zu übergeben.

```
PS C:\> New-EC2Instance -ImageId ami-abcd1234 -MinCount 1 -MaxCount 1 -
InstanceType m3.medium \
    -KeyName my-key-pair -SubnetId subnet-12345678 -SecurityGroupIds sg-1a2b3c4d \
    -UserData $UserData
```

Beispiel: Aktualisieren von Instance-Benutzerdaten einer angehaltenen Instance

Sie können die Benutzerdaten einer gestoppten Instance mithilfe des Edit-EC2InstanceAttributeBefehls ändern.

Erstellen Sie eine Textdatei mit dem neuen Skript. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Benutzerdaten in der Textdatei namens `new-script.txt` zu codieren.

```
PS C:\> $NewScript = Get-Content -Raw new-script.txt
PS C:\> $NewUserData =
 [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($NewScript))
```

Verwenden Sie die Parameter `-UserData` und `-Value`, um die Benutzerdaten anzugeben.

```
PS C:\> Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -Attribute userData -
Value $NewUserData
```

Beispiel: Anzeige von Instance-Benutzerdaten

Verwenden Sie den Get-EC2InstanceAttributeBefehl, um die Benutzerdaten für eine Instanz abzurufen.

```
PS C:\> (Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -Attribute
 userData).UserData
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Beachten Sie, dass die Benutzerdaten codiert sind.

```
PHBvd2Vyc2hlbGw
+DQpSZW5hbWUtQ29tcHV0ZXIgLU5ld05hbWUgdXNlci1kYXRhLXRlc3QNCjwvcG93ZXJzaGVsbD4=
```

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die codierten Benutzerdaten in einer Variablen zu speichern und anschließend zu decodieren.

```
PS C:\> $UserData_encoded = (Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -
Attribute userData).UserData
PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($UserData_encoded)
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
<powershell>
    $file = $env:SystemRoot + "\Temp\" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
    New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Beispiel: Umbenennen der Instance entsprechend des Tag (Markierung)-Werts

Sie können den Get-EC2TagBefehl verwenden, um den Tag-Wert zu lesen, die Instance beim ersten Start so umzubenennen, dass sie dem Tag-Wert entspricht, und den Computer neu zu starten. Um diesen Befehl erfolgreich auszuführen, müssen Sie über eine Rolle mit `ec2:DescribeTags`-Berechtigungen verfügen, die der Instance zugeordnet sind, da Tag-Informationen per API-Aufruf abgerufen werden müssen. Weitere Informationen zu Einstellungsberechtigungen unter Verwendung von IAM-Rollen finden Sie unter Anfügen einer IAM-Rolle an eine Instance.

IMDSv2

```
<powershell>
```

```
    [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri 'http://169.254.169.254/latest/api/token' -
UseBasicParsing
    $instanceId = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" =
 $token} -Method GET -Uri 'http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id' -
UseBasicParsing
 $nameValue = (Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-id";Value=
$instanceid},@{Name="key";Value="Name"}).Value
 $pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
 #Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
 If ($nameValue -match $pattern)
     {Try
         {Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
     Catch
         {$ErrorMessage = $_.Exception.Message
         Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
 Else
     {Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between
 1 and 15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>
```

IMDSv1

```
<powershell>
 $instanceId = (Invoke-WebRequest http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-
id -UseBasicParsing).content
 $nameValue = (Get-EC2Tag -Filter @{Name="resource-id";Value=
$instanceid},@{Name="key";Value="Name"}).Value
 $pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
 #Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
 If ($nameValue -match $pattern)
     {Try
         {Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
     Catch
         {$ErrorMessage = $_.Exception.Message
         Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
 Else
     {Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between
 1 and 15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>
```

Sie können die Instance auch mit Tags aus Instance-Metadaten umbenennen, wenn Ihre Instance so konfiguriert ist, dass über die Instance-Metadaten auf Tags zugegriffen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigen Sie Tags für Ihre EC2 Instances mithilfe von Instanz-Metadaten an.

IMDSv2

```
<powershell>
    [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri 'http://169.254.169.254/latest/api/token' -
UseBasicParsing
 $nameValue = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token}
 -Method GET -Uri 'http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/Name' -
UseBasicParsing
 $pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
 #Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
 If ($nameValue -match $pattern)
     {Try
         {Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
     Catch
         {$ErrorMessage = $_.Exception.Message
         Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
 Else
     {Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between
 1 and 15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>
```

IMDSv1

```
<powershell>
 $nameValue = Get-EC2InstanceMetadata -Path /tags/instance/Name
 $pattern = "^(?![0-9]{1,15}$)[a-zA-Z0-9-]{1,15}$"
 #Verify Name Value satisfies best practices for Windows hostnames
 If ($nameValue -match $pattern)
     {Try
         {Rename-Computer -NewName $nameValue -Restart -ErrorAction Stop}
     Catch
         {$ErrorMessage = $_.Exception.Message
         Write-Output "Rename failed: $ErrorMessage"}}
 Else
     {Throw "Provided name not a valid hostname. Please ensure Name value is between
 1 and 15 characters in length and contains only alphanumeric or hyphen characters"}
</powershell>
```

Identifizieren Sie jede Instance, die in einer einzelnen Anfrage gestartet wurde

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie sowohl Benutzerdaten als auch Instance-Metadaten verwenden können, um Ihre EC2 Amazon-Instances zu konfigurieren.

> **Note**
>
> Die Beispiele in diesem Abschnitt verwenden die IPv4 Adresse des IMDS:`169.254.169.254`. Wenn Sie Instanz-Metadaten für EC2 Instanzen über die IPv6 Adresse abrufen, stellen Sie sicher, dass Sie stattdessen die IPv6 Adresse aktivieren und verwenden:. `[fd00:ec2::254]` Die IPv6 Adresse des IMDS ist mit Befehlen kompatibel IMDSv2 . Die IPv6 Adresse ist nur auf Nitro-basierten Instances in Subnetzen zugänglich, die von IPv6 -unterstützt werden (Dual-Stack oder nur). IPv6

Alice möchte vier Instances ihres bevorzugten Datenbank-AMI starten; die erste soll dabei als Master-Instance fungieren, die übrigen drei als Replikate. Beim Start der Instances möchte sie Benutzerdaten für die Replikationsstrategien der einzelnen Replikate hinzufügen. Sie weiß, dass diese Daten in allen vier Instances verwendet werden, d. h. sie muss die Benutzerdaten so strukturieren, dass jede Instance erkennt, welcher Teile für sie gedacht ist. Dies kann mithilfe des Instance-Metadatenwerts `ami-launch-index` erreicht werden; dieser ist für jede Instance eindeutig. Wenn sie mehrere Instances gleichzeitig startet, gibt das `ami-launch-index` die Reihenfolge an, in der die Instances gestartet wurden. Der Wert für die zuerst gestartete Instance ist `0`.

Hier sind die Benutzerdaten, die Alice erstellt hat.

```
replicate-every=1min | replicate-every=5min | replicate-every=10min
```

Die `replicate-every=1min`-Daten definieren die Konfiguration für das erste Replikat, `replicate-every=5min` definiert die Konfiguration für das zweite Replikat usw. Alice beschließt, diese Daten als ASCII-Zeichenfolge bereitzustellen; die Daten für die einzelnen Instances werden dabei durch ein Pipe-Symbol (`|`) voneinander getrennt.

Alice startet vier Instances mit dem Befehl run-instances unter Angabe der Benutzerdaten.

```
aws ec2 run-instances \
```

```
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --count 4 \
    --instance-type t2.micro \
    --user-data "replicate-every=1min | replicate-every=5min | replicate-every=10min"
```

Nach dem Start sind in jeder Instance eine Kopie der Benutzerdaten und die folgenden Metadaten vorhanden:

- AMI-ID: ami-0abcdef1234567890
- Reservation ID: r-1234567890abcabc0
- Public keys: none
- Security group name: default
- Instance type: t2.micro

Jede Instance hat jedoch eindeutige Metadaten, wie in den folgenden Tabellen dargestellt.

Metadaten	Value
instance-id	i-1234567890abcdef0
ami-launch-index	0
public-hostname	ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
public-ipv4	67.202.51.223
local-hostname	ip-10-251-50-12.ec2.internal
local-ipv4	10.251.50.35

Metadaten	Value
instance-id	i-0598c7d356eba48d7
ami-launch-index	1
public-hostname	ec2-67-202-51-224.compute-1.amazonaws.com

Metadaten	Value
public-ipv4	67.202.51.224
local-hostname	ip-10-251-50-36.ec2.internal
local-ipv4	10.251.50.36

Metadaten	Value
instance-id	i-0ee992212549ce0e7
ami-launch-index	2
public-hostname	ec2-67-202-51-225.compute-1.amazonaws.com
public-ipv4	67.202.51.225
local-hostname	ip-10-251-50-37.ec2.internal
local-ipv4	10.251.50.37

Metadaten	Value
instance-id	i-1234567890abcdef0
ami-launch-index	3
public-hostname	ec2-67-202-51-226.compute-1.amazonaws.com
public-ipv4	67.202.51.226
local-hostname	ip-10-251-50-38.ec2.internal
local-ipv4	10.251.50.38

Alice mit dem Wert unter `ami-launch-index` bestimmen, welcher Teil der Benutzerdaten für eine bestimmte Instance anzuwenden ist.

1. Sie stellt eine Verbindung mit einer der Instances her und ruft den `ami-launch-index` für diese Instance ab, um sicherzustellen, dass es sich um eines der Replikate handelt:

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/meta-data/api/
   token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
   && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
   data/ami-launch-index
   2
   ```

   Für die folgenden Schritte verwenden die IMDSv2 Anfragen das gespeicherte Token aus dem vorherigen IMDSv2 Befehl, vorausgesetzt, das Token ist nicht abgelaufen.

   IMDSv1

   ```
   [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-launch-index
   2
   ```

2. Sie speichert das `ami-launch-index` als Variable.

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ ami_launch_index=`curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN"
    http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-launch-index`
   ```

   IMDSv1

   ```
   [ec2-user ~]$ ami_launch_index=`curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-
   launch-index`
   ```

3. Sie speichert die Benutzerdaten als Variable.

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ user_data=`curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN"
    http://169.254.169.254/latest/user-data`
   ```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ user_data=`curl http://169.254.169.254/latest/user-data`
```

4. Schließlich verwendet Alice den Befehl cut, um den Teil der Benutzerdaten zu extrahieren, der für diese Instance gilt.

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ echo $user_data | cut -d"|" -f"$ami_launch_index"
   replicate-every=5min
   ```

   IMDSv1

   ```
   [ec2-user ~]$ echo $user_data | cut -d"|" -f"$ami_launch_index"
   replicate-every=5min
   ```

Ermitteln Sie, ob ein Host eine EC2 Instanz ist

Möglicherweise müssen Sie wissen, ob Ihre Anwendung oder Website auf einer EC2 Instance ausgeführt wird, insbesondere wenn Sie eine gemischte Computerumgebung haben. Sie können eine der folgenden Optionen verwenden, um festzustellen, ob es sich bei dem Host für Ihre Anwendung oder Website um eine EC2 Instanz handelt.

Optionen

- Untersuchen von Instance-Identitätsdokument
- Überprüfen des System-UUID
- Überprüfen der System-ID zur Generierung der virtuellen Maschine

Untersuchen von Instance-Identitätsdokument

Jede Instance verfügt über ein signiertes Identitätsdokument für die Instance, das Sie kryptografisch überprüfen können. Sie können diese Dokumente über den Instance Metadata Service (IMDS) finden.

Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Identitätsdokumente.

Überprüfen des System-UUID

Sie können die System-UUID abrufen und im ersten Oktett der UUID nach EC2 suchen (unter Linux ist dies möglicherweise ein klein geschriebenes ec2). Diese Methode ist schnell, aber möglicherweise ungenau, da die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass ein System, das keine EC2 Instanz ist, eine UUID hat, die mit diesen Zeichen beginnt. Darüber hinaus verwenden einige Versionen von SMBIOS das Little-Endian-Format, das EC2 am Anfang der UUID nicht einschließt. Dies kann bei EC2 Instances der Fall sein, die SMBIOS 2.4 für Windows verwenden, oder bei anderen Linux-Distributionen als Amazon Linux, die über eine eigene Implementierung von SMBIOS verfügen.

Linux-Beispiel: Holen Sie sich die UUID von DMI (nur HVM) AMIs

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die UUID mit dem Desktop Management Interface (DMI) abzurufen:

```
[ec2-user ~]$ sudo dmidecode --string system-uuid
```

In der folgenden Beispielausgabe beginnt die UUID mit "EC2„, was darauf hinweist, dass es sich bei dem System wahrscheinlich um eine Instanz handelt. EC2

```
EC2E1916-9099-7CAF-FD21-012345ABCDEF
```

In der folgenden Beispielausgabe ist die UUID im Little-Endian-Format dargestellt.

```
45E12AEC-DCD1-B213-94ED-012345ABCDEF
```

Alternativ können Sie für Instances, die auf dem Nitro-System basieren, den folgenden Befehl verwenden:

```
[ec2-user ~]$ cat /sys/devices/virtual/dmi/id/board_asset_tag
```

Wenn es sich bei der Ausgabe um eine Instanz-ID handelt, wie in der folgenden Beispielausgabe, ist das System eine EC2 Instanz:

```
i-0af01c0123456789a
```

Linux-Beispiel: Ruft die UUID vom Hypervisor ab (nur PV) AMIs

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die UUID vom Hypervisor zu erhalten:

```
[ec2-user ~]$ cat /sys/hypervisor/uuid
```

In der folgenden Beispielausgabe beginnt die UUID mit „ec2", was darauf hinweist, dass es sich bei dem System wahrscheinlich um eine Instanz handelt. EC2

```
ec2e1916-9099-7caf-fd21-012345abcdef
```

Windows-Beispiel: Rufen Sie die UUID mithilfe von WMI oder Windows ab PowerShell

Verwenden Sie die Windows-Verwaltungsinstrumentation-Befehlszeile (WMIC) wie folgt:

```
wmic path win32_computersystemproduct get uuid
```

Wenn Sie Windows verwenden, verwenden Sie das PowerShell Get-WmiObject Cmdlet alternativ wie folgt:

```
PS C:\> Get-WmiObject -query "select uuid from Win32_ComputerSystemProduct" | Select
 UUID
```

In der folgenden Beispielausgabe beginnt die UUID mit "EC2„, was darauf hinweist, dass es sich bei dem System wahrscheinlich um eine Instanz handelt. EC2

```
EC2AE145-D1DC-13B2-94ED-012345ABCDEF
```

Bei Instances mit SMBIOS 2.4 kann die UUID im Little-Endian-Format angegeben werden, zum Beispiel:

```
45E12AEC-DCD1-B213-94ED-012345ABCDEF
```

Überprüfen der System-ID zur Generierung der virtuellen Maschine

Eine ID zur Generierung virtueller Maschinen besteht aus einem eindeutigen Puffer von 128 Bit, der als kryptografische, zufällige Ganzzahl-ID interpretiert wird. Sie können die ID zur Generierung der virtuellen Maschine abrufen, um Ihre Amazon-Elastic-Compute-Cloud-Instance zu identifizieren. Die Generierungs-ID wird im Gastbetriebssystem der Instance durch einen ACPI-Tabelleneintrag verfügbar gemacht. Der Wert ändert sich, wenn Ihre Maschine geklont, kopiert oder in AWS importiert wird, z. B. mit VM Import/Export.

Beispiel: Die ID zur Generierung der virtuellen Maschine aus Linux abrufen

Sie können die folgenden Befehle verwenden, um die ID zur Generierung der virtuellen Maschine von Ihren Instances abzurufen, auf denen Linux ausgeführt wird.

Amazon Linux 2

1. Aktualisieren Sie Ihre vorhandenen Softwarepakete bei Bedarf mit dem folgenden Befehl:

   ```
   sudo yum update
   ```

2. Wenn nötig, beziehen Sie das busybox-Paket mit dem folgenden Befehl:

   ```
   sudo curl https://www.rpmfind.net/linux/epel/next/8/Everything/x86_64/Packages/
   b/busybox-1.35.0-2.el8.next.x86_64.rpm --output busybox.rpm
   ```

3. Installieren Sie ggf. die Voraussetzungspakete mit dem folgenden Befehl:

   ```
   sudo yum install busybox.rpm iasl -y
   ```

4. Führen Sie den folgenden `iasl`-Befehl aus, um eine Ausgabe aus der ACPI-Tabelle zu erzeugen:

   ```
   sudo iasl -p ./SSDT2 -d /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2
   ```

5. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Ausgabe des `iasl`-Befehls zu prüfen:

   ```
   cat SSDT2.dsl
   ```

   Die Ausgabe sollte den Adressraum liefern, der zum Abrufen der ID zur Generierung der virtuellen Maschine erforderlich ist:

   ```
   Intel ACPI Component Architecture
   ASL+ Optimizing Compiler/Disassembler version 20190509
   Copyright (c) 2000 - 2019 Intel Corporation

   File appears to be binary: found 32 non-ASCII characters, disassembling
   Binary file appears to be a valid ACPI table, disassembling
   Input file /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2, Length 0x7B (123) bytes
   ACPI: SSDT 0x0000000000000000 00007B (v01 AMAZON AMZNSSDT 00000001 AMZN
    00000001)
   ```

```
Pass 1 parse of [SSDT]
Pass 2 parse of [SSDT]
Parsing Deferred Opcodes (Methods/Buffers/Packages/Regions)

Parsing completed
Disassembly completed
ASL Output:    ./SSDT2.dsl - 1065 bytes
$
/*
* Intel ACPI Component Architecture
* AML/ASL+ Disassembler version 20190509 (64-bit version)
* Copyright (c) 2000 - 2019 Intel Corporation
*
* Disassembling to symbolic ASL+ operators
*
* Disassembly of /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2, Tue Mar 29 16:15:14 2022
*
* Original Table Header:
*     Signature        "SSDT"
*     Length           0x0000007B (123)
*     Revision         0x01
*     Checksum         0xB8
*     OEM ID           "AMAZON"
*     OEM Table ID     "AMZNSSDT"
*     OEM Revision     0x00000001 (1)
*     Compiler ID      "AMZN"
*     Compiler Version 0x00000001 (1)
*/
DefinitionBlock ("", "SSDT", 1, "AMAZON", "AMZNSSDT", 0x00000001)
{
Scope (\_SB)
{
    Device (VMGN)
    {
        Name (_CID, "VM_Gen_Counter")  // _CID: Compatible ID
        Name (_DDN, "VM_Gen_Counter")  // _DDN: DOS Device Name
        Name (_HID, "AMZN0000")  // _HID: Hardware ID
        Name (ADDR, Package (0x02)
        {
            0xFED01000,
            Zero
        })
    }
}
```

```
}
```

6. (Optional) Erweitern Sie Ihre Terminalberechtigungen für die verbleibenden Schritte mit dem folgenden Befehl:

```
sudo -s
```

7. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den zuvor erfassten Adressraum zu speichern:

```
VMGN_ADDR=0xFED01000
```

8. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Adressraum zu durchlaufen und die ID zur Generierung der virtuellen Maschine zu erstellen:

```
for offset in 0x0 0x4 0x8 0xc; do busybox devmem $(($VMGN_ADDR + $offset)) | sed
 's/0x//' | sed -z '$ s/\n$//' >> vmgenid; done
```

9. Rufen Sie die ID zur Generierung der virtuellen Maschine mit dem folgenden Befehl aus der Ausgabedatei ab:

```
cat vmgenid ; echo
```

Die Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen:

```
EC2F335D979132C4165896753E72BD1C
```

Ubuntu

1. Aktualisieren Sie Ihre vorhandenen Softwarepakete bei Bedarf mit dem folgenden Befehl:

```
sudo apt update
```

2. Installieren Sie ggf. die Voraussetzungspakete mit dem folgenden Befehl:

```
sudo apt install busybox iasl -y
```

3. Führen Sie den folgenden `iasl`-Befehl aus, um eine Ausgabe aus der ACPI-Tabelle zu erzeugen:

```
sudo iasl -p ./SSDT2 -d /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2
```

4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Ausgabe des `iasl`-Befehls zu prüfen:

```
cat SSDT2.dsl
```

Die Ausgabe sollte den Adressraum liefern, der zum Abrufen der ID zur Generierung der virtuellen Maschine erforderlich ist:

```
Intel ACPI Component Architecture
ASL+ Optimizing Compiler/Disassembler version 20190509
Copyright (c) 2000 - 2019 Intel Corporation

File appears to be binary: found 32 non-ASCII characters, disassembling
Binary file appears to be a valid ACPI table, disassembling
Input file /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2, Length 0x7B (123) bytes
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 00007B (v01 AMAZON AMZNSSDT 00000001 AMZN
 00000001)
Pass 1 parse of [SSDT]
Pass 2 parse of [SSDT]
Parsing Deferred Opcodes (Methods/Buffers/Packages/Regions)

Parsing completed
Disassembly completed
ASL Output:    ./SSDT2.dsl - 1065 bytes
$
/*
* Intel ACPI Component Architecture
* AML/ASL+ Disassembler version 20190509 (64-bit version)
* Copyright (c) 2000 - 2019 Intel Corporation
*
* Disassembling to symbolic ASL+ operators
*
* Disassembly of /sys/firmware/acpi/tables/SSDT2, Tue Mar 29 16:15:14 2022
*
* Original Table Header:
*     Signature        "SSDT"
*     Length           0x0000007B (123)
*     Revision         0x01
*     Checksum         0xB8
*     OEM ID           "AMAZON"
```

```
*     OEM Table ID     "AMZNSSDT"
*     OEM Revision     0x00000001 (1)
*     Compiler ID      "AMZN"
*     Compiler Version 0x00000001 (1)
*/
DefinitionBlock ("", "SSDT", 1, "AMAZON", "AMZNSSDT", 0x00000001)
{
Scope (\_SB)
{
    Device (VMGN)
    {
        Name (_CID, "VM_Gen_Counter")  // _CID: Compatible ID
        Name (_DDN, "VM_Gen_Counter")  // _DDN: DOS Device Name
        Name (_HID, "AMZN0000")  // _HID: Hardware ID
        Name (ADDR, Package (0x02)
        {
            0xFED01000,
            Zero
        })
    }
}
}
```

5. (Optional) Erweitern Sie Ihre Terminalberechtigungen für die verbleibenden Schritte mit dem folgenden Befehl:

```
sudo -s
```

6. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um den zuvor erfassten Adressraum zu speichern:

```
VMGN_ADDR=0xFED01000
```

7. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Adressraum zu durchlaufen und die ID zur Generierung der virtuellen Maschine zu erstellen:

```
for offset in 0x0 0x4 0x8 0xc; do busybox devmem $(($VMGN_ADDR + $offset)) | sed
 's/0x//' | sed -z '$ s/\n$//' >> vmgenid; done
```

8. Rufen Sie die ID zur Generierung der virtuellen Maschine mit dem folgenden Befehl aus der Ausgabedatei ab:

```
cat vmgenid ; echo
```

Die Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen:

```
EC2F335D979132C4165896753E72BD1C
```

Beispiel: Die ID zur Generierung der virtuellen Maschine aus Windows abrufen

Sie können eine Beispielanwendung erstellen, um die ID zur Generierung der virtuellen Maschine von Ihren Instances abzurufen, auf denen Windows ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erhalten der ID zur Generierung der virtuellen Maschine in der Microsoft-Dokumentation.

Instanzidentitätsdokumente für EC2 Amazon-Instances

Jede Instance, die Sie starten, hat ein Instance-Identitätsdokument, das Informationen über die Instance selbst liefert. Sie können die Attribute der Instance mit Instance-Identitätsdokument validieren.

Das Instance-Identitätsdokument wird generiert, wenn die Instance angehalten und gestartet, neu gestartet oder gelauncht wird. Sie können über den Instance Metadata Service (IMDS) auf das Instance-Identitätsdokument einer Instance zugreifen. Die Anweisungen finden Sie unter Abrufen des Instance-Identitätsdokuments.

Das Instance-Identitätsdokument verwendet das Klartext-JSON-Format. Es enthält folgende Informationen.

Daten	Beschreibung
`accountId`	Die ID des AWS Kontos, das die Instance gestartet hat.
`architecture`	Die Architektur des AMIs, das zum Starten der Instance verwendet wird (i386 | x86_64 | arm64).
`availabilityZone`	Die Availability Zone, in der die Instance ausgeführt wird.
`billingProducts`	Die Abrechnungsprodukte der Instance.

Daten	Beschreibung
`devpayProductCodes`	Als veraltet gekennzeichnet.
`imageId`	Die ID des zum Start der Instance verwendeten AMI.
`instanceId`	Die ID der Instance.
`instanceType`	Der Instance-Typ der Instance.
`kernelId`	Die ID des mit der Instance verknüpften Kernels, falls zutreffend.
`marketplaceProductCodes`	Der AWS Marketplace Produktcode des AMI, das zum Starten der Instance verwendet wurde.
`pendingTime`	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Instance gestartet wurde.
`privateIp`	Die private IPv4 Adresse der Instance.
`ramdiskId`	Die ID der mit der Instance verknüpften RAM-Disk, falls zutreffend.
`region`	Die Region, in der die Instance ausgeführt wird.
`version`	Die Version des Instance-Identitätsdokument-Formats.

Rufen Sie das Instanzidentitätsdokument für eine EC2 Instanz ab

Das Instance-Identitätsdokument für eine EC2 Amazon-Instance verwendet ein Klartext-JSON-Format. Eine Beschreibung des Inhalts eines Instance-Identitätsdokuments finden Sie unter the section called “Instance-Identitätsdokumente”.

Das Instance-Identitätsdokument wird in den Instance-Metadaten für die Instance in der Kategorie `instance-identity/document` dynamische Daten gespeichert. Sie greifen auf das Instance-Identitätsdokument für eine Instance zu, indem Sie eine Verbindung mit der Instance herstellen und es aus den Instance-Metadaten abrufen.

Sie können mithilfe der IPv4 Adresse 169.254.169.254 oder der Adresse auf Instanzmetadaten zugreifenfd00:ec2::254. IPv6 Das sind sieLink-lokale Adressen, was bedeutet, dass Sie nur von der Instanz aus darauf zugreifen können. Die Beispiele auf dieser Seite verwenden die IPv4 Adresse

des IMDS:169.254.169.254. Um Instanz-Metadaten für EC2 Instanzen abzurufen IPv6, verwenden Siefd00:ec2::254.

Informationen zur Überprüfung der Echtheit eines Instanzidentitätsdokuments nach dem Abrufen finden Sie unterVerifizieren des Instance-Identitätsdokuments.

IMDSv2

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus, um das Identitätsdokument der Instanz abzurufen.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/document
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instanz aus, um das Identitätsdokument der Instanz abzurufen.

```
[string]$token = (Invoke-WebRequest -Headers @{'X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
seconds' = '21600'} `
    -Method PUT -Uri 'http://169.254.169.254/latest/api/token' -
UseBasicParsing).Content
```

```
(Invoke-WebRequest -Headers @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $token} `
    -Uri 'http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document' -
UseBasicParsing).Content
```

IMDSv1

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instanz aus, um das Identitätsdokument der Instanz abzurufen.

```
curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instanz aus, um das Identitätsdokument der Instanz abzurufen.

```
(Invoke-WebRequest http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/
document).Content
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "devpayProductCodes" : null,
    "marketplaceProductCodes" : [ "1abc2defghijklm3nopqrs4tu" ],
    "availabilityZone" : "us-west-2b",
    "privateIp" : "10.158.112.84",
    "version" : "2017-09-30",
    "instanceId" : "i-1234567890abcdef0",
    "billingProducts" : null,
    "instanceType" : "t2.micro",
    "accountId" : "123456789012",
    "imageId" : "ami-5fb8c835",
    "pendingTime" : "2016-11-19T16:32:11Z",
    "architecture" : "x86_64",
    "kernelId" : null,
    "ramdiskId" : null,
    "region" : "us-west-2"
}
```

Überprüfen Sie das Instance-Identitätsdokument für eine EC2 Amazon-Instance

Wenn Sie beabsichtigen, den Inhalt des Instance-Identitätsdokument für einen wichtigen Zweck zu verwenden, sollten Sie den Inhalt und die Authentizität überprüfen, bevor Sie es verwenden.

Das Klartext-Instance-Identitätsdokument wird von drei gehashten und verschlüsselten Signaturen ergänzt. Sie können diese Signaturen verwenden, um die Herkunft und Authentizität des Instance-Identitätsdokument und der darin enthaltenen Informationen zu überprüfen. Die folgenden Signaturen werden bereitgestellt:

- Base64-kodierte Signatur — Dies ist ein Base64-codierter SHA256 Hash des Instanzidentitätsdokuments, der mit einem RSA-Schlüsselpaar verschlüsselt wurde.

- PKCS7 Signatur — Dies ist ein SHA1 Hash des Instanzidentitätsdokuments, der mit einem DSA-Schlüsselpaar verschlüsselt wurde.
- RSA-2048-Signatur — Dies ist ein SHA256 Hash des Instance-Identitätsdokuments, das mit einem RSA-2048-Schlüsselpaar verschlüsselt wurde.

Jede Signatur ist an einem anderen Endpunkt in den Metadaten der Instance verfügbar. Sie können je nach Ihren Hashing- und Verschlüsselungsanforderungen eine beliebige dieser Signaturen verwenden. Um die Signaturen zu überprüfen, müssen Sie das entsprechende öffentliche Zertifikat verwenden. AWS

Optionen

- Option 1: Überprüfen Sie das Identitätsdokument der Instanz anhand der PKCS7 Signatur
- Option 2: Verwendung der Base64-kodierten Signatur zur Verifizierung des Instance-Identitätsdokuments
- Option 3: Verwenden der RSA-2048-Signatur zur Verifizierung des Instance-Identitätsdokuments

Option 1: Überprüfen Sie das Identitätsdokument der Instanz anhand der PKCS7 Signatur

In diesem Thema wird erklärt, wie das Identitätsdokument der Instanz anhand der PKCS7 Signatur und des öffentlichen AWS DSA-Zertifikats verifiziert wird.

Linux-Instances

Um das Identitätsdokument der Instanz anhand der PKCS7 Signatur und des öffentlichen AWS DSA-Zertifikats zu verifizieren

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Instance her.
2. Rufen Sie die PKCS7 Signatur aus den Instanz-Metadaten ab und fügen Sie sie `pkcs7` zusammen mit der erforderlichen Kopf- und Fußzeile einer neuen Datei hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

   IMDSv2

```
$ echo "-----BEGIN PKCS7-----" >> pkcs7 \
 && TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
```

```
 && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/pkcs7 >> pkcs7 \
 && echo "" >> pkcs7 \
 && echo "-----END PKCS7-----" >> pkcs7
```

IMDSv1

```
$ echo "-----BEGIN PKCS7-----" >> pkcs7 \
 && curl -s http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7
 >> pkcs7 \
 && echo "" >> pkcs7 \
 && echo "-----END PKCS7-----" >> pkcs7
```

3. Suchen Sie das öffentliche DSA-Zertifikat für Ihre Region in AWS öffentliche Zertifikate, zum Beispiel Signaturen von Ausweisdokumenten und fügen Sie den Inhalt in eine neue Datei mit dem Namen `certificate` ein.
4. Verwenden Sie den Befehl OpenSSL smime, um die Signatur zu überprüfen. Fügen Sie die Option `-verify` ein, um anzugeben, dass die Signatur verifiziert werden muss, und die Option `-noverify`, um anzugeben, dass das Zertifikat nicht verifiziert werden muss.

```
$ openssl smime -verify -in pkcs7 -inform PEM -certfile certificate -noverify | tee
 document
```

Wenn die Signatur gültig ist, wird die Meldung `Verification successful` angezeigt.

Der Befehl schreibt außerdem den Inhalt des Instance-Identitätsdokuments in eine neue Datei namens `document`. Mit den folgenden Befehlen können Sie den Inhalt des Instance-Identitätsdokuments aus den Instance-Metadaten mit dem Inhalt dieser Datei vergleichen.

```
$ openssl dgst -sha256 < document
```

```
$ curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/document | openssl dgst -sha256
```

Wenn die Signatur nicht verifiziert werden kann, wenden Sie sich an Support.

Windows-Instances

Voraussetzungen

Dieses Verfahren erfordert die `System.Security` Microsoft .NET Core-Klasse. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Klasse zu Ihrer PowerShell Sitzung hinzuzufügen.

```
PS C:\> Add-Type -AssemblyName System.Security
```

> **Note**
>
> Der Befehl fügt die Klasse nur der aktuellen PowerShell Sitzung hinzu. Wenn Sie eine neue Sitzung starten, müssen Sie den Befehl erneut ausführen.

Um das Identitätsdokument der Instanz anhand der PKCS7 Signatur und des öffentlichen AWS DSA-Zertifikats zu überprüfen

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Instance her.
2. Rufen Sie die PKCS7 Signatur aus den Instanz-Metadaten ab, konvertieren Sie sie in ein Byte-Array und fügen Sie sie einer Variablen mit dem Namen `$Signature` hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-aws-ec2-
   metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} -Uri http://169.254.169.254/latest/api/
   token).Content
   ```

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers
    @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} -Uri http://169.254.169.254/latest/
   dynamic/instance-identity/pkcs7).Content)
   ```

   IMDSv1

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Uri
    http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/pkcs7).Content)
   ```

3. Rufen Sie das Klartext-Identitätsdokument der Instance aus den Instance-Metadaten ab, konvertieren Sie es in ein Byte-Array und fügen Sie es zu einer Variablen namens `$Document` hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

IMDSv2

```
PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
 @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} -Uri http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/document).Content)
```

IMDSv1

```
PS C:\> $Document =  [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
 http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)
```

4. Suchen Sie das öffentliche DSA-Zertifikat für Ihre Region in AWS öffentliche Zertifikate, zum Beispiel Signaturen von Ausweisdokumenten und fügen Sie den Inhalt in eine neue Datei mit dem Namen `certificate.pem` ein.
5. Extrahieren Sie das Zertifikat aus der Zertifikatsdatei und speichern Sie es in einer Variablen mit dem Namen `$Store`.

```
PS C:\> $Store =
 [Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection]::new([Security.Cryptog
Path certificate.pem)))
```

6. Überprüfen Sie die Signatur.

```
PS C:\> $SignatureDocument = [Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms]::new()
```

```
PS C:\> $SignatureDocument.Decode($Signature)
```

```
PS C:\> $SignatureDocument.CheckSignature($Store, $true)
```

Wenn die Signatur gültig ist, gibt der Befehl keine Ausgabe zurück. Wenn die Signatur nicht verifiziert werden kann, gibt der Befehl zurüc `Exception calling "CheckSignature" with "2" argument(s): "Cannot find the original signer.` Wenn Ihre Signatur nicht verifiziert werden kann, wenden Sie sich an AWS -Support.

7. Validieren Sie den Inhalt des Instance-Identitätsdokuments.

```
PS C:
\> [Linq.Enumerable]::SequenceEqual($SignatureDocument.ContentInfo.Content, $Document)
```

Wenn der Inhalt des Identitätsdokuments der Instance gültig ist, gibt der Befehl `True` zurück. Wenn das Instance-Identitätsdokument nicht validiert werden kann, wenden Sie sich an AWS -Support.

Option 2: Verwendung der Base64-kodierten Signatur zur Verifizierung des Instance-Identitätsdokuments

In diesem Thema wird erklärt, wie das Identitätsdokument der Instanz mithilfe der Base64-codierten Signatur und des öffentlichen RSA-Zertifikats verifiziert wird. AWS

Linux-Instances

Um das Identitätsdokument der Instanz mithilfe der Base64-codierten Signatur und des öffentlichen RSA-Zertifikats zu validieren AWS

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Instance her.
2. Rufen Sie die base64-kodierte Signatur aus den Metadaten der Instance ab, konvertieren Sie sie in ein Binärformat und fügen Sie sie zu einer Datei namens `signature` hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

   IMDSv2

   ```
   $ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/signature | base64 -d >> signature
   ```

   IMDSv1

   ```
   $ curl -s http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/signature | base64 -d >> signature
   ```

3. Rufen Sie die Klartext-Instance-Identitätsdokument aus den Metadaten der Instance ab und fügen Sie sie zu einer Datei mit dem Namen `document` hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

IMDSv2

```
$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
 && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/document >> document
```

IMDSv1

```
$ curl -s http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document
 >> document
```

4. Suchen Sie das öffentliche RSA-Zertifikat für Ihre Region in AWS öffentliche Zertifikate, zum Beispiel Signaturen von Ausweisdokumenten und fügen Sie den Inhalt in eine neue Datei mit dem Namen `certificate` ein.
5. Extrahieren Sie den öffentlichen Schlüssel aus dem öffentlichen AWS RSA-Zertifikat und speichern Sie ihn in einer Datei mit dem Namen. `key`

```
$ openssl x509 -pubkey -noout -in certificate >> key
```

6. Verwenden Sie den Befehl OpenSSL dgst, um die Instance-Identitätsdokument zu überprüfen.

```
$ openssl dgst -sha256 -verify key -signature signature document
```

Wenn die Signatur gültig ist, wird die Meldung `Verification successful` angezeigt.

Der Befehl schreibt außerdem den Inhalt des Instance-Identitätsdokuments in eine neue Datei namens `document`. Mit den folgenden Befehlen können Sie den Inhalt des Instance-Identitätsdokuments aus den Instance-Metadaten mit dem Inhalt dieser Datei vergleichen.

```
$ openssl dgst -sha256 < document
```

```
$ curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/document | openssl dgst -sha256
```

Wenn die Signatur nicht verifiziert werden kann, wenden Sie sich an Support.

Windows-Instances

Um das Identitätsdokument der Instanz mithilfe der Base64-codierten Signatur und des öffentlichen RSA-Zertifikats zu validieren AWS

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Instance her.
2. Rufen Sie die base64-kodierte Signatur aus den Metadaten der Instance ab, konvertieren Sie sie in ein Byte-Array und fügen Sie sie der Variablen mit dem Namen `$Signature` hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-aws-
   ec2-metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} http://169.254.169.254/latest/api/
   token).Content
   ```

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers
    @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
   instance-identity/signature).Content)
   ```

   IMDSv1

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest
    http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/signature).Content)
   ```

3. Rufen Sie das Klartext-Identitätsdokument der Instance aus den Instance-Metadaten ab, konvertieren Sie es in ein Byte-Array und fügen Sie es zu einer Variablen namens `$Document` hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
    @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
   instance-identity/document).Content)
   ```

IMDSv1

```
PS C:\> $Document =  [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
 http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)
```

4. Suchen Sie das öffentliche RSA-Zertifikat für Ihre Region in AWS öffentliche Zertifikate, zum Beispiel Signaturen von Ausweisdokumenten und fügen Sie den Inhalt in eine neue Datei mit dem Namen `certificate.pem` ein.
5. Überprüfen Sie das Instance-Identitätsdokument.

```
PS C:\> [Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2]::new((Resolve-
Path certificate.pem)).PublicKey.Key.VerifyData($Document, 'SHA256', $Signature)
```

Wenn die Signatur gültig ist, gibt der Befehl `True` zurück. Wenn die Signatur nicht verifiziert werden kann, wenden Sie sich an Support.

Option 3: Verwenden der RSA-2048-Signatur zur Verifizierung des Instance-Identitätsdokuments

In diesem Thema wird erklärt, wie Sie das Identitätsdokument der Instanz mithilfe der RSA-2048-Signatur und des öffentlichen RSA-2048-Zertifikats verifizieren. AWS

Linux-Instances

Um das Identitätsdokument der Instanz mithilfe der RSA-2048-Signatur und des öffentlichen RSA-2048-Zertifikats zu verifizieren AWS

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Instance her.
2. Rufen Sie die RSA-2048-Signatur aus den Metadaten der Instance ab und fügen Sie sie zusammen mit der notwendigen Kopf- und Fußzeile zu einer Datei namens `rsa2048` hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

   IMDSv2

```
$ echo "-----BEGIN PKCS7-----" >> rsa2048 \
 && TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
```

```
 && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
dynamic/instance-identity/rsa2048 >> rsa2048 \
 && echo "" >> rsa2048 \
 && echo "-----END PKCS7-----" >> rsa2048
```

IMDSv1

```
$ echo "-----BEGIN PKCS7-----" >> rsa2048 \
 && curl -s http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/rsa2048
 >> rsa2048 \
 && echo "" >> rsa2048 \
 && echo "-----END PKCS7-----" >> rsa2048
```

3. Suchen Sie das öffentliche RSA-2048-Zertifikat für Ihre Region in AWS öffentliche Zertifikate, zum Beispiel Signaturen von Ausweisdokumenten und fügen Sie den Inhalt in eine neue Datei mit dem Namen `certificate` ein.
4. Verwenden Sie den Befehl OpenSSL smime, um die Signatur zu überprüfen. Fügen Sie die Option `-verify` ein, um anzugeben, dass die Signatur verifiziert werden muss, und die Option `-noverify`, um anzugeben, dass das Zertifikat nicht verifiziert werden muss.

   ```
   $ openssl smime -verify -in rsa2048 -inform PEM -certfile certificate -noverify |
    tee document
   ```

   Wenn die Signatur gültig ist, wird die Meldung `Verification successful` angezeigt. Wenn die Signatur nicht verifiziert werden kann, wenden Sie sich an Support.

Windows-Instances

Voraussetzungen

Dieses Verfahren erfordert die `System.Security` Microsoft .NET Core-Klasse. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Klasse zu Ihrer PowerShell Sitzung hinzuzufügen.

```
PS C:\> Add-Type -AssemblyName System.Security
```

> **Note**
>
> Der Befehl fügt die Klasse nur der aktuellen PowerShell Sitzung hinzu. Wenn Sie eine neue Sitzung starten, müssen Sie den Befehl erneut ausführen.

Um das Identitätsdokument der Instanz mithilfe der RSA-2048-Signatur und des öffentlichen RSA-2048-Zertifikats AWS zu überprüfen

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Instance her.
2. Rufen Sie die RSA-2048-Signatur aus den Metadaten der Instance ab, konvertieren Sie sie in ein Byte-Array und fügen Sie sie an eine Variable namens `$Signature` an. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> [string]$token = (Invoke-WebRequest -Method Put -Headers @{'X-aws-
   ec2-metadata-token-ttl-seconds' = '21600'} http://169.254.169.254/latest/api/
   token).Content
   ```

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest -Headers
    @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
   instance-identity/rsa2048).Content)
   ```

   IMDSv1

   ```
   PS C:\> $Signature = [Convert]::FromBase64String((Invoke-WebRequest
    http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/rsa2048).Content)
   ```

3. Rufen Sie das Klartext-Identitätsdokument der Instance aus den Instance-Metadaten ab, konvertieren Sie es in ein Byte-Array und fügen Sie es zu einer Variablen namens `$Document` hinzu. Verwenden Sie je nach der von der Instance verwendeten IMDS-Version einen der folgenden Befehle.

   IMDSv2

   ```
   PS C:\> $Document = [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest -Headers
    @{'X-aws-ec2-metadata-token' = $Token} http://169.254.169.254/latest/dynamic/
   instance-identity/document).Content)
   ```

IMDSv1

```
PS C:\> $Document =  [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes((Invoke-WebRequest
 http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document).Content)
```

4. Suchen Sie das öffentliche RSA-2048-Zertifikat für Ihre Region in AWS öffentliche Zertifikate, zum Beispiel Signaturen von Ausweisdokumenten und fügen Sie den Inhalt in eine neue Datei mit dem Namen `certificate.pem` ein.
5. Extrahieren Sie das Zertifikat aus der Zertifikatsdatei und speichern Sie es in einer Variablen mit dem Namen `$Store`.

```
PS C:\> $Store =
 [Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection]::new([Security.Cryptog
Path certificate.pem)))
```

6. Überprüfen Sie die Signatur.

```
PS C:\> $SignatureDocument = [Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms]::new()
```

```
PS C:\> $SignatureDocument.Decode($Signature)
```

```
PS C:\> $SignatureDocument.CheckSignature($Store, $true)
```

Wenn die Signatur gültig ist, gibt der Befehl keine Ausgabe zurück. Wenn die Signatur nicht verifiziert werden kann, gibt der Befehl zurüc `Exception calling "CheckSignature" with "2" argument(s): "Cannot find the original signer`. Wenn Ihre Signatur nicht verifiziert werden kann, wenden Sie sich an AWS -Support.

7. Validieren Sie den Inhalt des Instance-Identitätsdokuments.

```
PS C:
\> [Linq.Enumerable]::SequenceEqual($SignatureDocument.ContentInfo.Content, $Document)
```

Wenn der Inhalt des Identitätsdokuments der Instance gültig ist, gibt der Befehl `True` zurück. Wenn das Instance-Identitätsdokument nicht validiert werden kann, wenden Sie sich an AWS -Support.

AWS öffentliche Zertifikate, zum Beispiel Signaturen von Ausweisdokumenten

Die folgenden AWS öffentlichen Zertifikate können verwendet werden, um den Inhalt des Instanzidentitätsdokuments einer Instanz zu überprüfen, wie unter beschriebenVerifizieren des Instance-Identitätsdokuments.

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Zertifikat für Ihre Region und das von Ihnen verwendete Überprüfungsverfahren verwenden. Wenn Sie die PKCS7 Signatur verifizieren, verwenden Sie das DSA-Zertifikat. Wenn Sie die Base64-codierte Signatur verifizieren, verwenden Sie das RSA-Zertifikat. Wenn Sie die RSA-2048-Signatur verifizieren, verwenden Sie das RSA-2048-Zertifikat.

Erweitern Sie unten jede Region, um die regionsspezifischen Zertifikate anzuzeigen.

USA Ost (Nord-Virginia) – us-east-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUE1y2NIKCU+Rg4uu4u32koG9QEYIwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
```

```
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE3MzQwMVoXDTI5MDQyODE3MzQwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUE1y2NIKC
U+Rg4uu4u32koG9QEYIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAlxSmwcWnhT4uAeSinJuz+1BTcKhVSWb5jT8pYjQb8ZoZkXXRGb09mvYeU
NeqOBr27rvRAnaQ/9LUQf72+SahDFuS4CMI8nwowytqbmwquqFr4dxA/SDADyRiF
ea1UoMuNHTY49J/1vPomqsVn7mugTp+TbjqCfOJTpu0temHcFA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALFpzEAVWaQZMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
ODU5MTJaGA8yMTk1MDExNzA4NTkxMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAjS2vqZu9mEOhOq+0bRpAbCUiapbZMFNQqRg7kTlr7Cf+gDqXKpHPjsng
SfNz+JHQd8WPI+pmNs+q0Z2aTe23klmf2U52KH9/j1k8RlIbap/yFibFTSedmegX
E5r447GbJRsHUmuIIfZTZ/oRlpuIIO5/Vz7SOj22tdkdY2ADp7caZkNxhSP915fk
2jJMTBUOzyXUS2rBU/ulNHbTTeePjcEkvzVYPahD30TeQ+/A+uWUu89bHSQOJR8h
Um4cFApzZgN3aD5j2LrSMu2pctkQwf9CaWyVznqrsGYjYOY66LuFzSCXwqSnFBfv
fFBAFsjCgY24G2DoMyYkF3MyZlu+rwIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUrynSPp4uqSECwy+PiO4qyJ8TWSkwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUrynS
Pp4uqSECwy+PiO4qyJ8TWSmhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALFpzEAVWaQZMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADW/s8lXijwdP6NkEoH1m9XLrvK4YTqkNfR6
er/uRRgTx2QjFcMNrx+g87gAml11z+D0crAZ5LbEhDMs+JtZYR3ty0HkDk6SJM85
haoJNAFF7EQ/zCp1EJRIkLLsC7bcDL/Eriv1swt78/BB4RnC9W9kSp/sxd5svJMg
N9a6FAplpNRsWAnbP8JBlAP93oJzblX2LQXgykTghMkQO7NaY5hg/H5o4dMPclTK
lYGqlFUCH6A2vdrxmpKDLmTn5//5pujdD2MN0df6sZWtxwZ0osljV4rDjm9Q3VpA
NWIsDEcp3GUB4proOR+C7PNkY+VGODitBOw09qBGosCBstwyEqY=
-----END CERTIFICATE-----
```

USA Ost (Ohio) – us-east-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUVJTc+hOU+8Gk3JlqsX438Dk5c58wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE3MTE0OVoXDTI5MDQyODE3MTE0OVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUVJTc+hOU
+8Gk3JlqsX438Dk5c58wEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAywJQaVNWJqW0R0T0xVOSoN1GLk9x9kKEuN67RN9CLin4dA97qa7Mr5W4P
FZ6vnh5CjOhQBRXV9xJUeYSdqVItNAUFK/fEzDdjf1nUfPlQ3OJ49u6CV01NoJ9m
usvY9kWcV46dqn2bk2MyfTTgvmeqP8fiMRPxxnVRkSzlldP5Fg==
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAM07oeX4xevdMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA2MTAx
MjU4MThaGA8yMTk1MTExNDEyNTgxOFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA6v6kGMnRmFDLxBEqXzP4npnL65OO0kmQ7w8YXQygSdmNIoScGSU5wfh9
mZdcvCxCdxgALFsFqPvH8fqiE9ttI0fEfuZvHOs8wUsIdKr0Zz0MjSx3cik4tKET
ch0EKfMnzKOgDBavraCDeX1rUDU0Rg7HFqNAOry3uqDmnqtk00XC9GenS3z/7ebJ
fIBEPAam5oYMVFpX6M6St77WdNE8wEU8SuerQughiMVx9kMB07imeVHBiELbMQ0N
lwSWRL/61fA02keGSTfSp/0m3u+lesf2VwVFhqIJs+JbsEscPxOkIRlzy8mGd/JV
ONb/DQpTedzUKLgXbw7KtO3HTG9iXQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU2CTGYE5fTjx7gQXzdZSGPEWAJY4wgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU2CTG
YE5fTjx7gQXzdZSGPEWAJY6hYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAM07oeX4xevdMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBANdqkIpVypr2PveqUsAKke1wKCOSuw1UmH9k
xX1/VRoHbrI/UznrXtPQOPMmHA2LKSTedwsJuorUn3cFH6qNs8ixBDrl8pZwfKOY
IBJcTFBbI1xBEFkZoO3wczzo5+8vPQ60RVqAaYb+iCa1HFJpccC3Ovajfa4GRdNb
n6FYnluIcDbmpcQePoVQwX7W3oOYLB1QLN7fE6H1j4TBIsFdO3OuKzmaifQlwLYt
DVxVCNDabpOr6Uozd5ASm4ihPPoEoKo7Ilp0fOT6fZ41U2xWA4+HF/89UoygZSo7
K+cQ90xGxJ+gmlYbLFR5rbJOLfjrgDAb2ogbFy8LzHo2ZtSe60M=
-----END CERTIFICATE-----
```

USA West (Nordkalifornien) – us-west-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
```

```
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUK2zmY9PUSTR7rc1k2OwPYu4+g7wwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE3MDI0M1oXDTI5MDQyODE3MDI0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUK2zmY9PU
STR7rc1k2OwPYu4+g7wwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQA1Ng4QmN4n7iPh5CnadSOc0ZfM7by0dBePwZJyGvOHdaw6P6E/vEk76KsC
Q8p+akuzVzVPkU4kBK/TRqLp19wEWoVwhhTaxHjQ1tTRHqXIVlrkw4JrtFbeNM21
GlkSLonuzmNZdivn9WuQYeGe7nUD4w3q9GgiF3CPorJe+UxtbA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJANNPkIpcyEtIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
OTAzMDdaGA8yMTk1MDQwMzA5MDMwN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEApHQGvHvq3SVCzDrC7575BW7GWLzcj8CLqYcL3YY7JffupZ7OjcftO57Z
4fo5Pj0CaS8DtPzh8+8vdwUSMbiJ6cDd3ooio3MnCq6DwzmsY+pY7CiI3UVG7KcH
```

```
4TriDqr1Iii7nB5MiPJ8wTeAqX89T3SYaf6Vo+4GCb3LCDGvnkZ9TrGcz2CHkJsj
AIGwgopFpwhIjVYm7obmuIxSIUv+oNH0wXgDL029Zd98SnIYQd/njiqkzE+lvXgk
4h4Tu17xZIKBgFcTtWPky+POGu81DYFqiWVEyR2JKKm2/iR1dL1YsT39kbNg47xY
aR129sS4nB5Vw3TRQA2jL0ToTIxzhQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUgepyiONs8j+q67dmcWu+mKKDa+gwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUgepy
iONs8j+q67dmcWu+mKKDa+ihYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJANNPkIpcyEtIMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGLFWyutf1u0xcAc+kmnMPqtc/Q6b79VIX0E
tNoKMI2KR8lcV8ZElXDb0NC6v8UeLpe1WBKjaWQtEjL1ifKg9hdY9RJj4RXIDSK7
33qCQ8juF4vep2U5TTBd6hfWxt1Izi88xudjixmbpUU4YKr8UPbmixldYR+BEx0u
B1KJi9l1lxvuc/Igy/xeHOAZEjAXzVvHp8Bne33VVwMiMxWECZCiJxE4I7+Y6fqJ
pLLSFFJKbNaFyXlDiJ3kXyePEZSc1xiWeyRB2ZbTi5eu7vMG4i3AYWuFVLthaBgu
lPfHafJpj/JDcqt2vKUKfur5edQ6j1CGdxqqjawhOTEqcN8m7us=
-----END CERTIFICATE-----
```

USA West (Oregon) – us-west-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUFx8PxCkbHwpD31bOyCtyz3GclbgwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE3MjM1OVoXDTI5MDQyODE3MjM1OVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUFx8PxCkb
HwpD31bOyCtyz3GclbgwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBzOl+9Xy1+UsbUBI95HO9mbbdnuX+aMJXgG9uFZNjgNEbMcvx+h8P9IMko
z7PzFdheQQ1NLjsHH9mSR1SyC4m9ja6BsejH5nLBWyCdjfdP3muZM4O5+r7vUa1O
dWU+hP/T7DUrPAIVMOE7mpYa+WPWJrN6BlRwQkKQ7twm9kDalA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALZL3lrQCSTMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTAxMzJaGA8yMTk1MDExNzA5MDEzMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA02Y59qtAA0a6uzo7nEQcnJ26OKF+LRPwZfixBH+EbEN/Fx0gYy1jpjCP
s5+VRNg6/WbfqAsV6X2VSjUKN59ZMnMY9ALA/Ipz0n00Huxj38EBZmX/NdNqKm7C
qWu1q5kmIvYjKGiadfboU8wLwLcHo8ywvfgI6FiGGsEO9VMC56E/hL6Cohko11LW
dizyvRcvg/IidazVkJQCN/4zC9PUOVyKdhW33jXy8BTg/QH927QuNk+ZzD7HH//y
tIYxDhR6TIZsSnRjz3bOcEHxt1nsidc65mY0ejQty4hy7ioSiapw316mdbtE+RTN
fcH9FPIFKQNBpiqfAW5Ebp3Lal3/+wIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU7coQx8Qnd75qA9XotSWT3IhvJmowgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU7coQ
x8Qnd75qA9XotSWT3IhvJmqhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALZL3lrQCSTMMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFZ1e2MnzRaXCaLwEC1pW/f0oRG8nHrlPZ9W
OYZEWbh+QanRgaikBNDtVTwARQcZm3z+HWSkaIx3cyb6vM0DSkZuiwzm1LJ9rDPc
aBm03SEt5v8mcc7sXWvgFjCnUpzosmky6JheCD4O1Cf8k0olZ93FQnTrbg62OK0h
83mGCDeVKU3hLH97FYoUq+3N/IliWFDhvibAYYKFJydZLhIdlCiiB99AM6Sg53rm
oukS3csyUxZyTU2hQfdjyo1nqW9yhvFAKjnnggiwxNKTTPZzstKW8+cnYwiiTwJN
```

```
QpVoZdt0SfbuNnmwRUMi+QbuccXweav29QeQ3ADqjgB0CZdSRKk=
-----END CERTIFICATE-----
```

Afrika (Kapstadt) – af-south-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7DCCAqwCCQCncbCtQbjuyzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTA2MDQxMjQ4MDVaFw00
NTA2MDQxMjQ4MDVaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbYwggErBgcqhkjOOAQBMIIBHgKBgQC12Nr1gMrHcFSZ7S/A
pQBSCMHWmn2qeoQTMVWqe50fnTd0zGFxDdIjKxUK58/8zjWG5uR4TXRzmZpGpmXB
bSufAR6BGqud2LnT/HIWGJAsnX2uOtSyNfCoJigqwhea5w+CqZ6I7iBDdnB4TtTw
qO6TlnExHFVj8LMkylZgiaE1CQIVAIhdobse4K0QnbAhCL6R2euQzloXAoGAV/21
WUuMz/79Ga0JvQcz1FNy1sT0pU9rU4TenqLQIt5iccn/7EIfNtvVO5TZKulIKq7J
gXZr0x/KIT8zsNweetLOaGehPIYRMPX0vunMMR7hN7qA7W17WZv/76adywIsnDKq
ekfe15jinaX8MsKUdyDK7Y+ifCG4PVhoM4+W2XwDgYQAAoGAIxOKbVgwLxbn6Pi2
6hBOihFv16jKxAQI0hHzXJLV0Vyv9QwnqjJJRfOCy3dB0zicLXiIxeIdYfvqJr+u
hlN8rGxEZYYJjEUKMGvsc0DW85jonXz0bNfcP0aaKH0lKKVjL+OZi5n2kn9wgdo5
F3CVnMl8BUra8A1Tr2yrrE6TVZ4wCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhQfa7MCJZ+/TEY5
AUr0J4wm8VzjoAIUSYZVu2NdRJ/ERPmDfhW5EsjHlCA=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAKumfZiRrNvHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTExMjcw
NzE0MDVaGA8yMTk5MDUwMjA3MTQwNVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQDFd571nUzVtke3rPyRkYfvs3jh0C0EMzzG72boyUNjnfw1+m0TeFraTLKb9T6F
7TuB/ZEN+vmlYqr2+5Va8U8qLbPF0bRH+FdaKjhgWZdYXxGzQzU3ioy5W5ZM1VyB
7iUsxEAlxsybC3ziPYaHI42UiTkQNahmoroNeqVyHNnBpQIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAAJLylWyElEgOpW4B1XPyRVD4pAds8Guw2+krgqkY0HxLCdjosuH
RytGDGN+q75aAoXzW5a7SGpxLxk6Hfv0xp3RjDHsoeP0i1d8MD3hAC5ezxS4oukK
s5gbPOnokhKTMPXbTdRn5ZifCbWlx+bYN/mTYKvxho7b5SVg2o1La9aK
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAIFI+O5A6/ZIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTA2MDQx
MjQ4MDRaGA8yMTk4MTEwNzEyNDgwNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy7/WHBBHOrk+20aumT07g8rxrSM0UXgki3eYgKauPCG4Xx//vwQbuZwI
oeVmR9nqnhfij2wOcQdbLandh0EGtbxerete3IoXzd1KXJb11PVmzrzyu5SPBPuP
iCeV4qdjjkXo2YWM6t9YQ911hcG96YSp89TBXFYUh3KLxfqAdTVhuC0NRGhXpyii
j/czo9njofHhqhTr7UEyPun8NVS2QWctLQ86N5zWR3Q0GRoVqqMrJs0cowHTrVw2
9Qr7QBjjBOVbyYmtYxm/DtiKprYV/e6bCAVok015X1sZDd3oCOQNoGlv5XbHJe2o
JFD8GRRy2rkWO/lNwVFDcwec6zC3QwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCE
goqzjpCpmMgCpszFHwvRaSMbspKtK7wNImUjrSBOfBJsfFulyg1Zgn2nDCK7kQhx
jMJmNIvXbps3yMqQ2cHUkKcKf5t+WldfeT4Vk1Rz6HSA8sd0kgVcIesIaoy2aaXU
VEB/oQziRGyKdN1d4TGYVZXG44CkrzSDvlbmfiTq5tL+kAieznVF3bzHgPZW6hKP
EXC3G/IXrXicFEe6YyE1Rakl62VncYSXiGe/i2XvsiNH3Qlmnx5XS7W0SCN0oAxW
EH9twibauv82DVg1WOkQu8EwFw8hFde9X0Rkiu0qVcuU8lJgFEvPWMDFU5sGB6ZM
gkEKTzMvlZpPbBhg99Jl
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Hongkong) – ap-east-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq4CCQCO7MJe5Y3VLjAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTAyMDMwMjIxMjFaFw00
NTAyMDMwMjIxMjFaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbgwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQDvQ9RzVvf4MAwGbqfX
blCvCoVb9957OkLGn/04CowHXJ+vTBR7eyIa6AoXltsQXBOmrJswToFKKxT4gbuw
jK7s9QQX4CmTRWcEgO2RXtZSVjOhsUQMh+yf7Ht4OVL97LWnNfGsX2cwjcRWHYgI
7lvnuBNBzLQHdSEwMNq0Bk76PwIVAMan6XIEEPnwr4e6u/RNnWBGKd9FAoGBAOCG
eSNmxpW4QFu4pIlAykm6EnTZKKHT87gdXkAkfoC5fAfOxxhnE2HezZHp9Ap2tMV5
8bWNvoPHvoKCQqwfm+OUBlAxC/3vqoVkKL2mG1KgUH9+hrtpMTkwO3RREnKe7I5O
x9qDimJpOihrL4I0dYvy9xUOoz+DzFAW8+ylWVYpA4GFAAKBgQDbnBAKSxWr9QHY
6Dt+EFdGz6lAZLedeBKpaP53Z1DTO34J0C55YbJTwBTFGqPtOLxnUVDlGiD6GbmC
80f3jvogPR1mSmGsydbNbZnbUEVWrRhe+y5zJ3g9qs/DWmDW0deEFvkhWVnLJkFJ
```

```
9pdOu/ibRPH1lE2nz6pK7GbOQtLyHTAJBgcqhkjOOAQDAzAAMC0CFQCoJlwGtJQC
cLoM4p/jtVFOj26xbgIUUS4pDKyHaG/eaygLTtFpFJqzWHc=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICSzCCAbQCCQDtQvkVxRvK9TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJV
UzETMBEGA1UECBMKV2FzaGluZ3RvbjEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEYMBYGA1UE
ChMPQW1hem9uLmNvbSBJbmMuMRowGAYDVQQDExFlYzIuYW1hem9uYXdzLmNvbTAe
Fw0xOTAyMDMwMzAwMDZaFw0yOTAyMDIwMzAwMDZaMGoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMw
EQYDVQQIEwpXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMRgwFgYDVQQKEw9B
bWF6b24uY29tIEluYy4xGjAYBgNVBAMTEWVjMi5hbWF6b25hd3MuY29tMIGfMA0G
CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC1kkHXYTfc7gY5Q55JJhjTieHAgacaQkiR
Pity9QPDE3b+NXDh4UdP1xdIw73JcIIG3sG9RhWiXVCHh6KkuCTqJfPUknIKk8vs
M3RXflUpBe8Pf+P92pxqPMCz1Fr2NehS3JhhpkCZVGxxwLC5gaG0Lr4rFORubjYY
Rh84dK98VwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAA6xV9f0HMqXjPHuGILDyaNN
dKcvplNFwDTydVg32MNubAGnecoEBtUPtxBsLoVYXCOb+b5/ZMDubPF9tU/vSXuo
TpYM5Bq57gJzDRaBOntQbX9bgHiUxw6XZWaTS/6xjRJDT5p3S1E0mPI3lP/eJv4o
Ezk5zb3eIf10/sqt4756
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAMoxixvs3YssMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA3MjAw
ODQ0NDRaGA8yMTk3MTIyMzA4NDQ0NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA4T1PNsOg0FDrGlWePoHeOSmOJTA3HCRy5LSbYD33GFU2eBrOIxoU/+SM
rInKu3GghAMfH7WxPW3etIAZiyTDDU5RLcUq2Qwdr/ZpXAWpYocNc/CEmBFtfbxF
z4uwBIN3/drM0RSbe/wP9EcgmNUGQMMZWeAji8sMtwpOblNWAP9BniUG0Flcz6Dp
uPovwDTLdAYT3TyhzlohKL3f6O48TR5yTaV+3Ran2SGRhyJjfh3FRpP4VC+z5LnT
WPQHN74Kdq35UgrUxNhJraMGCzznolUuoR/tFMwR93401GsM9fVA7SW3jjCGF81z
PSzjy+ArKyQqIpLW1YGWDFk3sf08FQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDK
2/+C3nPMgtyOFX/I3Cyk+Pui44IgOwCsIdNGwuJysdqp5VIfnjegEu2zIMWJSKGO
lMZoQXjffkVZZ97J7RNDW06oB7kj3WVE8a7U4WEOfnO/CbMUf/x99CckNDwpjgW+
K8V8SzAsQDvYZs2KaE+18GFfLVF1TGUYK2rPSZMHyX+v/TIlc/qUceBycrIQ/kke
jDFsihUMLqgmOV2hXKUpIsmiWMGrFQV4AeV0iXP8L/ZhcepLf1t5SbsGdUA3AUY1
3If8s81uTheiQjwY5t9nM0SY/1Th/tL3+RaEI79VNEVfG1FQ8mgqCK0ar4m0oZJl
tmmEJM7xeURdpBBx36Di
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Hyderabad) – ap-south-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8DCCArCgAwIBAgIGAXjrQ4+XMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24g
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYUAAoGBAJCKGBBoxIUxqBk94JHhwZZbgvbP0DAOoHENQWxp/98lI7/
YOfYJOVMJS22aCnHDurofmo5rvNIkgXi7Rztbhu
+lko9rK6DgpmpUwBU0WZtf34aZ2IWNBwHaVhHvWAQf9/46u18dMa2YucK1Wi+Vc+M
+KldrvgXmhym6ErNlzhJyMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUaaPKxaOHoYvwz709xXpsQueIq+UCFFa/
GpzoDOSokl1057NU/2hnsiW4
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAXjwLj9CMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
+sFcobrjvcAYm0PNRD8f4R1jAzvoLt2+qGeOTAyO1Httj6cmsYN3AP1hN5iYuppFiYsl2eNPa/
CD0Vg0BAfDFlV5rzjpA0j7TJabVh4kj7JvtD+xYMi6wEQA4x6SPONY4OeZ2+8o/
HS8nucpWDVdPRO6ciWUlMhjmDmwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAAy6sgTdRkTqELHBeWj69q60xHyUmsWqHAQ
TGGbYP0yP2qfMl0cCImzRI5W0gn8gogdervfeT7nH5ih0TWEy/QDWfkQ601L4erm4yh4YQq8vcqAPSkf04N
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAIVWfPw/X82fMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MDQx
NDMwMjhaGA8yMjAxMTIwODE0MzAyOFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAg29QEFriG+qFEjYW/v62nN70lMJY/Hevx5TtmU/VIYBPQa3HUGTBAbbI
```

```
2Tmy8UMpa8kZeaYeI3RAfiQWt0Ws7wUrBuO2Pdp518WDPaJUH7RWEuu1BDDkyZRW
NAMNPCn3ph7Od243IFcLGku7HVekel5poqRpSfojrMasjlf+CvixUeAJbmFoxUHK
kh5unzG2sZyO4wHXcJPQkRf5a8zSTPe9YZP1kXPPEv4p/jTSggaYPxXyS6QVaTlV
zLeLFZ0fesLPMeil3KYQtV7IKLQiEA2F6dxWnxNWQlyMHtdq6PucfEmVx17i/Xza
yNBRo0azY8WUNVkEXrRhp/pU8Nh3GQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU9AO1aZk9RLXk2ZvRVoUxYvQy9uwwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU9AO1
aZk9RLXk2ZvRVoUxYvQy9uyhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAIVWfPw/X82fMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADexluMRQRftqViahCnauEWGdMvLCBr8A+Yr
6hJq0guoxEk/lahxR137DnfMPuSbi1Rx5QKo7oBrWfG/zsgQUnF2IwHTzwD+i/2m
XCane6FiS5RpK3lGdILq8ZmlhQk+6iI8yoZLr0LCfTh+CLgIKHOknfR5lFzgzAiF
SI8/Q9mm+uvYtSTZECI6Zh57QZPoETAG/yl+9jiOy2lAelqa/k1i+Qo8gMfOc+Pm
dwY7o6fV+oucgRlsdey6VM45LeyILQqv0RXtVzjuowanzmCCFMjgqiO9oZAWu4Oh
+F3unijELo01vZJs8s2N3KGlo3/jtUFTX6RTKShZlAPLwBi5GMI=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Jakarta) – ap-southeast-3

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8DCCArCgAwIBAgIGAXbVDEikMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24g
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYUAAoGBAPjuiEx05N3JQ6cVwntJie67D8OuNo4jGRn
+crEtL7YO0jSVB9zGE1ga
+UgRPIaYETL293S8rTJTVgXAqdpBwfaHC6NUzre8U8iJ8FMNnlP9Gw1oUIlgQBjORyynVJexoB31TDZM
+/52g9O/bpq1QqNyKbeIgyBBlc1dAtr1QLnsMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUK8E6RDIRtwK+9qnaTOBhvO/
njuQCFFocyT1OxK+UDR888oNsdgtif2Sf
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAXbVDG2yMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
Vbt0gQ1ebWcur2hSO7PnJifE4OPxQ7RgSAlc4/spJp1sDP+ZrS0LO1ZJfKhXf1R9S3AUwLnsc7b
+IuVXdY5LK9RKqu64nyXP5dx170zoL8loEyCSuRR2fs+04i2QsWBVP+KFNAn7P5L1EHRjkgTO8kjNKviwRV
```

```
+OkP9ab5wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAI4WUy6+DKh0JDSzQEZNyBgNlSoSuC2owtMxCwGB6nBfzzfcekWvs
+87w/g9lNwUnUt0ZHYyh2tuBG6hVJuUEwDJ/z3wDd6wQviLOTF3MITawt9P8siR1hXqLJNxpjRQFZrgHqi
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAMtdyRcH51j9MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA0MDgx
MjM5MTZaGA8yMjAxMDkxMjEyMzkxNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAvUsKCxoH6KXRYJLeYTWAQfaBQeCwhJaR56mfUeFHJE4g8aFjWkiN4uc1
TvOyYNnIZKTHWmzmulmdinWNbwP0GiROHb/i7ro0HhvnptyycGt8ag8affiIbx5X
7ohdwSN2KJ6G0IKflIx7f2NEI0oAMM/9k+T1eVF+MVWzpZoiDp8frLNkqp8+RAgz
ScZsbRfwv3u/if5xJAvdg2nCkIWDMSHEVPoz0lJo7v0ZuDtWWsL1LHnL5ozvsKEk
+ZJyEi23r+U1hIT1NTBdp4yoigNQexedtwCSr7q36oOdDwvZpqYlkLi3uxZ4ta+a
01pzOSTwMLgQZSbKWQrpMvsIAPrxoQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU1GgnGdNpbnL3lLF30Jomg7Ji9hYwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU1Ggn
GdNpbnL3lLF30Jomg7Ji9hahYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAMtdyRcH51j9MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACVl00qQlatBKVeiWMrhpczsJroxDxlZTOba
6wTMZk7c3akb6XMOSZFbGaifkebPZqTHEhDlrClM2j9AIlYcCx6YCrTf4cuhn2mD
gcJN33143eOWSaeRY3ee4j+V9ne98y3kO2wLz95VrRgclPFR8po2iWGzGhwUi+FG
q8dXeCH3N0DZgQsSgQWwmdNQXZZej6RHLU/8In5trHKLY0ppnLBjn/UZQbeTyW5q
RJB3GaveXjfgFUWj2qOcDuRGaikdS+dYaLsi5z9cA3FolHzWxx9MOs8io8vKqQzV
XUrLTNWwuhZy88cOlqGPxnoRbw7TmifwPw/cunNrsjUUOgs6ZTk=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Sydney) – ap-southeast-5

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq4CCQC5X6U+vgoLEDAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDAxMDMxMjU3NTRaGA8y
MDUwMDEwMzEyNTc1NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBtjCCASsGByqGSM44BAEwggEeAoGBAIzEMPCIPFfOYCg4
```

```
BCjKGyl60wOfmwHPzSOXZ3Z2wS/LYNHUtHGwtVNePSTyCu/CuZF6gC9n/wBORtQp
+SSkn+weGc/BmUA1mp/vrN7v+aSCgKJoO+sgpa1PPOgNvUaMw6O5odsZWQCMSjkU
6RTo/PL2v/tMfiCocF4ghvyRC6hvAhUA0VoObKC2IXzXgVvRRupo4qHbcm8CgYAe
bbNuawh3rAxkFvUs9FPzW5E+xllG16Z//61PENKqonmk+zBiBdiIlS1F6ZqmTqkI
z5+qfSt1m3pb3j2W0NT7lEDFvy8Gr6Y2vohCHmL+T1u1Yy4PeqbgrFwcen7y7WoO
/KCV7Y9/ODQMMyuAzT3h5wJNweT7L5MUN8JYpZSi3QOBhAACgYBqaDuG2u6V91Qj
K2wEAElxaaRaNo/ewg/wWDmHYqoeHOR0HfuFCYgASE9f7ULqYtX1VURcgcjw9XN4
BDmPilXvfi04INPTnw4IxFJKDzzC0kVH7esVas982Po8v3megH32H9Rl87r7UG1c
ZEbkSkKVX6YKYg1PR3rfjXgdwVZv/zAJBgcqhkjOOAQDAzAAMC0CFFWeRe2fYW2i
6mMd26Wzbx87Y0DXAhUAoPCnF+5hGJw0jT9aL7QsgcfLi9Y=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAMuBl6rhZCJKMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDAxMDMx
MjU3NTRaGA8yMjAzMDYwOTEyNTc1NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQDFuKydxZsordNH7bLwIluEGOkX7/CdLdpeqkDKEhQkFwzpRxaX4EAlkGh2/o7D
8qneC9cGQhqSG5WVVBrmZG7sfkFOM4m1AtY++kfv+MYto1VFgLk1xJbkpq1r4YeQ
Ul+ZsJYsZpyX/t+g8s7rW0OVcBsYx4L75bf34z38mwK8PQIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBADD9C4pWL8RUvF1CJW8kExj35xmozlFlmrKs8Zpi8+Eg6q+W9dgd
xMdH95tgZtmVMDqlvVR+DK0iO1BNpqPjrqWkk2tTLivpS+sGzCE/jCl18Q28Rk71
/A3gLD7Rtbq5TKNvuFCHwYMjrTDHI6aBjIaAlDm4e2/j/OxVtHyZGTre
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANC3xtbPhQ2GMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDAxMDMx
MjU3NTRaGA8yMjAzMDYwOTEyNTc1NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAt3aMy7Hsp4ySG3mlfi+pdTcZw6H6XNU1Y36fNdi4c+MzinQQbnqMPyt7
QLgU+XCWmcWsVo7GQF6n9N01Rh+UXXUZU4jcXlFocQPCWf9O+IIIPXkd67kFMUV
HAxCELjfxHbC+I8e7dwOJhmdF4Bfi52Ty8zz0HdE8JDypPkTDlXuGvTgDyW7NP56
I/vlQaXLoYSbcQe5pv2a9gyBaaCM1QoeqwAHAeCNXb9Nuj9ZX3GHGJb3TuqAeKCD
5i9TscCB9XjY6Fx+zfSAobjBZwgLEtLOwJhbZnKmx4gJMaaNFipAjVT2FSS3+yev
```

```
eTYBoa1dvhk0ivQyQIPpHmihrmkWuwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBC
fdgyI8GjmCqiHAlh+L1bj0LdNql9zl7RXmOEzsuRdtdMumkxYXX88UtROy3fdi1i
VaEwHdAK8ThzRkesgHza/cXzqCMewaYxujSI6p6G7x99FFeGif1x0FJdj8AoeTL7
4h9bmS/6l4/NL7DJI9G7ovES/hoUA9v9TDhv+vauxXlgfrp0MPecprxBYlrc+DH2
adGCdKCp2lQ2YDKOD9TCEjYIli8XSoyevoWHUjfDYrCrCp8l4s/p7HOgYr8fJBAs
EuVy8211LVz1/X4EMBRNtNjXK9sklsxAOX14NDfBFSS0toxl3K6Tf9t/PviBl95d
hncyDAcFgDCK4w8LLlVW
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Melbourne) ap-southeast-4

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq
+gAwIBAgIGAXjWF7P2MAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAPRXSsQP9E3dw8QXKlrgBgEVCprLHdK/bbrMas0XMu1EhOD
+q
+0PcTr8+iwbtoXlY5MCeatWIp1GrXQjVqsF8vQqxlEuRuYKbR3nq4mWwaeGlx9AG5EjQHRa3GQ44wWHOdof0M3NRI1MP
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAXjSh40SMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
+qWTGAbGsPeMX4hBMjAJUKys2NIRcRZaLM/BCew2FIPVjNtlaj6Gwn9ipU4Mlz3zIwAMWi1AvGMSreppt
+wV6MRtfOjh0Dvj/veJe88aEZJMozNgkJFRS
+WFWsckQeL56tf6kY6QTlNo8V/0CsQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAF7vpPghH0FRo5gu49EArRNPrIvW1egM
wcgkqIwwuXYj+1rhlL+/
iMpQWjdVGEqIZSeXn5fLmdx50eegFCwND837r9e8XYTiQS143Sxt9+Yi6BZ7U7YD8kK9NBWoJxFqUeHdpRCs0O7COjT3
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAN4GTQ64zVs8MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
```

```
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MTMx
MzMzMDBaGA8yMjAxMTIxNzEzMzMwMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA2BYgeCr+Rk/jIAEDOHS7wJql62vc83QEwjuzk0qOFEReIZzlN1fBRNXK
g0T178Kd3gLYcE59wEFbTe/X5yOA1Lo95x1anSAo7R+Cisf9C2HQuJp+gVb+zx71
lniPF7gHziGpm0M8DdAU/IW+wkZwGbP4z7Hq9+bJ0P2ltvPJ5yxSgkFuDsI9VBHa
CLoprHsCHh2VdP8KcMgQQMmHe1NmBpyTk0ul/aLmQkCQEX6ZIRGOeq228fwlh/t+
Ho+jv87duihVKic6MrL32SlD+maX0LSDUydWdaOLLTGkh7oV7+bFuH6msrXUu+Ur
ZEP1r/MidCWMhfgrFzeTBzOHA97qxQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUcHMd1cHqzmsQ5hpUK3EMLhHdsi4wgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUcHMd
1cHqzmsQ5hpUK3EMLhHdsi6hYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAN4GTQ64zVs8MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAI4PFyVN+7EGSObioiPnv0LL0f70SSzUZJ8p
XO90d4rWea7jIbgZ2AKb+ErynkU9xVg7XQQ5k6KDWgp/4jYFL2dqnt/YAY4PS0un
RSrYElawxLT0BcLn4rcSDC79vQe1xGC5//wDdV6b399COAHRAK6axWYy5w32u9PL
uw0cIp3Ch8JoNwcgTHKRRGzePmBeR4PNqhHTArG4/dJk6/aUO4OpX0WzI6L67CGY
6Nex3dau+gkLCK93dTEkrXtyXHu4wB0J9zd1w+iQ0SEa9eKc78/NjEsF/FZdGrWC
t57lIMOOXJhQ1kRgSwNeZdQWV1dRakvO6sfcvVYkfj1wAvZvvAw=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Mumbai) – ap-south-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
```

```
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUDLA+x6tTAP3LRTr0z6nOxfsozdMwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE0MTMwMVoXDTI5MDQyODE0MTMwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUDLA+x6tT
AP3LRTr0z6nOxfsozdMwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAZ7rYKoAwwiiH1M5GJbrT/BEk3OO2VrEPw8ZxgpqQ/EKlzMlOs/0Cyrmp7
UYyUgYFQe5nq37Z94rOUSeMgv/WRxaMwrLlLqD78cuF9DSkXaZIX/kECtVaUnjk8
BZx0QhoIHOpQocJUSlm/dLeMuE0+0A3HNR6JVktGsUdv9ulmKw==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAPRYyD8TtmC0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjAzMDcx
MDQ1MDFaGA8yMTk1MDgxMTEwNDUwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA0LSS5I/eCT2PM0+qusorBx67QL26BIWQHd/yF6ARtHBb/1DdFLRqE5Dj
07Xw7eENC+T79mOxOAbeWg91KaODOzw6i9I/2/HpK0+NDEdD6sPKDA1d45jRra+v
CqAjI+nV9Vw91wv7HjMk3RcjWGziM8/hw+3YNIutt7aQzZRwIWlBpcqx3/AFd8Eu
2UsRMSHgkGUW6UzUF+h/U8218XfrauKNGmNKDYUhtmyBrHT+k6J0hQ4pN7fe6h+Z
w9RVHm24BGhlLxLHLmsOIxvbrF277uX9Dxu1HfKfu5D2kimTY7xSZDNLR2dt+kNY
/+iWdIeEFpPT0PLSILt52wP6stF+3QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBI
E6w+WWC2gCfoJO6c9HMyGLMFEpqZmz1n5IcQt1h9iyO7Vkm1wkJiZsMhXpk73zXf
TPxuXEacTX3SOEa07OIMCFwkusO5f6leOyFTynHCzBgZ3U0UkRVZA3WcpbNB6Dwy
```

```
h7ysVlqyT9WZd7EOYm5j5oue2G2xdei+6etgn5UjyWm6liZGrcOF6WPTdmzqa6WG
ApEqanpkQd/HM+hUYex/ZS6zEhd4CCDLgYkIjlrFbFb3pJ1OVLztIfSN5J4Oolpu
JVCfIq5u1NkpzL7ys/Ub8eYipbzI6P+yxXiUSuF0v9b98ymczMYjrSQXIf1e8In3
OP2CclCHoZ8XDQcvvKAh
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Osaka) – ap-northeast-3

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUHTRhxHhBZFOGvTFKxHoy9+f5Hl8wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2NTQwN1oXDTI5MDQyODE2NTQwN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
```

```
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUHTRhxHhB
ZFOGvTFKxHoy9+f5Hl8wEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAUZx7DcYbhWNTD4BNGhr5beruT2OUoGHH9J73UKxwdqeb9bH1LIWhIZO0X
/1mjn3bWBgCwfoS8gjZwsVB6fZbNBRy8urdBZJ87xF/4JPBjt7S9oGx/zthDUYrC
yK0Y0v4G0PgiS81CvYLg09LpmYhLSJbXENlkC04v5yxdKxZxyg==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAMn1yPk22ditMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNzA3MTkx
MTEyNThaGA8yMTk2MTIyMjExMTI1OFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEArznEYef8IjhrJoazI0QGZkmlmHm/4rEbyQbMNifxjsDE8YWtHNwaM91z
zmyK6Sk/tKlWxcnl3g31iq305ziyFPEewe5Qbwf1iz2cMsvfNBcTh/E6u+mBPH3J
gvGanqUJt6c4IbipdEouIjjnynyVWd4D6erLl/ENijeR1OxVpaqSW5SBK7jms49E
pw3wtbchEl3qsE42Ip4IYmWxqjgaxB7vps91n4kfyzAjUmklcqTfMfPCkzmJCRgp
Vh1C79vRQhmriVKD6BXwfZ8tG3a7mijeDn7kTsQzgO07Z2SAE63PIO48JK8HcObH
tXORUQ/XF1jzi/SIaUJZT7kq3kWl8wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBj
ThtO9dLvU2QmKuXAhxXjsIdlQgGG3ZGh/Vke4If1ymgLx95v2Vj9Moxk+gJuUSRL
BzFte3TT6b3jPolbECgmAorjj8NxjC17N8QAAI1d0S0gI8kqkG7V8iRyPIFekv+M
pcai1+cIv5IV5qAz8QOMGYfGdYkcoBjsgiyvMJu/2N2UbZJNGWvcEGkdjGJUYYOO
NaspCAFm+6HA/K7BD9zXB1IKsprLgqhiIUgEaW3UFEbThJT+z8UfHG9fQjzzfN/J
nT6vuY/0RRu1xAZPyh2gr5okN/s6rnmh2zmBHU1n8cbCc64MVfXe2g3EZ9Glq/9n
izPrI09hMypJDP04ugQc
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Seoul) – ap-northeast-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
```

```
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUbBSn2UIO6vYk4iNWV0RPxJJtHlgwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTEzMzg0NloXDTI5MDQyODEzMzg0NlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUbBSn2UIO
6vYk4iNWV0RPxJJtHlgwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAmjTjalG8MGLqWTC2uYqEM8nzI3px1eo0ArvFRsyqQ3fgmWcQpxExqUqRy
l3+2134Kv8dFab04Gut5wlfRtc2OwPKKicmv/IXGN+9bKFnQFjTqif08NIzrDZch
aFT/uvxrIiM+oN2YsHq66GUhO2+xVRXDXVxM/VObFgPERbJpyA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANuCgCcHtOJhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA5MTQx
NTU3NDRaGA8yMTk1MDIxNzE1NTc0NFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
```

```
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA66iNv6pJPmGM20W8HbVYJSlKcAg2vUGx8xeAbzZIQdpGfkabVcUHGB6m
Gy59VXDMDlrJckDDk6dxUOhmcX9z785TtVZURq1fua9QosdbTzX4kAgHGdp4xQEs
mO6QZqg5qKjBP6xr3+PshfQ1rB8Bmwg0gXEm22CC7o77+7N7Mu2sWzWbiUR7vil4
9FjWS8XmMNwFTlShp4l1TDTevDWW/uYmC30RThM9S4QPvTZ0rAS18hHVam8BCTxa
LHaVCH/Yy52rsz0hM/FlghnSnK105ZKj+b+KIp3adBL8OMCjgc/Pxi0+j3HQLdYE
32+FaXWU84D2iP2gDT28evnstzuYTQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQC1
mA4q+12pxy7By6g3nBk1s34PmWikNRJBwOqhF8ucGRv8aiNhRRye9lokcXomwo8r
KHbbqvtK85l0xUZp/Cx4sm4aTgcMvfJP29jGLclDzeqADIvkWEJ4+xncxSYVlS9x
+78TvF/+8h9U2LnSl64PXaKdxHy2IsHIVRN4GtoaP2Xhpa1S0M328Jykq/571nfN
1WRD1c/fQf1edgzRjhQ4whcAhv7WRRF+qTbfQJ/vDxy8lkiOsvU9XzUaZ0fZSfXX
wXxZamQbONvFcxVHY/0PSiM8nQoUmkkBQuKleDwRWvkoJKYKyr3jvXK7HIWtMrO4
jmXe0aMy3thyK6g5sJVg
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Singapur) – ap-southeast-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUSqP6ih+++5KF07NXngrWf26mhSUwDQYJKoZIhvcNAQEL
```

```
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE0MzAxNFoXDTI5MDQyODE0MzAxNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUSqP6ih++
+5KF07NXngrWf26mhSUwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQAw13BxW11U/JL58j//Fmk7qqtrZTqXmaz1qm2WlIpJpW750MOcP4ux1uPy
eM0RdVZ4jHSMv5gtLAv/PjExBfw9n6vNCk+5GZG4Xec5DoapBZHXmfMo93sjxBFP
4x9rWn0GuwAVO9ukjYPevq2Rerilrq5VvppHtbATVNY2qecXDA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAJVMGw5SHkcvMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
ODU3MTlaGA8yMTk1MDQwMzA4NTcxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAlaSSLfBl7OgmikjLReHuNhVuvM20dCsVzptUyRbut+KmIEEc24wd/xVy
2RMIrydGedkW4tUjkUyOyfET5OAyT43jTzDPHZTkRSVkYjBdcYbe9o/0Q4P7IVS3
XlvwrUu0qo9nSID0mxMnOoF1l8KAqnn10tQ0W+lNSTkasW7QVzcb+3okPEVhPAOq
MnlY3vkMQGI8zX4iOKbEcSVIzf6wuIffXMGHVC/JjwihJ2USQ8fq6oy686g54P4w
ROg415kLYcodjqThmGJPNUpAZ7MOc5Z4pymFuCHgNAZNvjhZDA842Ojecqm62zcm
Tzh/pNMNeGCRYq2EQX0aQtYOIj7bOQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU6SSB+3qALorPMVNjToM1Bj3oJMswgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU6SSB
+3qALorPMVNjToM1Bj3oJMuhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAJVMGw5SHkcvMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAF/0dWqkIEZKg5rca8o0P0VS+tolJJE/FRZO
atHOeaQbWzyac6NEwjYeeV2kY63skJ+QPuYbSuIBLM8p/uTRIvYM4LZYImLGUvoO
IdtJ8mAzq8CZ3ipdMs1hRqF5GRp8lg4w2QpX+PfhnW47iIOBiqSAUkIr3Y3BDaDn
EjeXF6qS4iPIvBaQQ0cvdddNh/pE33/ceghbkZNTYkrwMyBkQlRTTVKXFN7pCRUV
+L9FuQ9y8mP0BYZa5e1sdkwebydU+eqVzsil98ntkhpjvRkaJ5+Drs8TjGaJWlRw
5WuOr8unKj7YxdL1bv7//RtVYVVi296ldoRUYv4SCvJF11z0OdQ=
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Sydney) – ap-southeast-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUFxWyAdk4oiXIOC9PxcgjYYh71mwwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE1MjE0M1oXDTI5MDQyODE1MjE0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUFxWyAdk4
oiXIOC9PxcgjYYh71mwwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
```

```
AAOBgQByjeQe6lr7fiIhoGdjBXYzDfkX0lGGvMIhRh57G1bbceQfaYdZd7Ptc0jl
bpycKGaTvhUdkpMOiV2Hi9dOOYawkdhyJDstmDNKu6P9+b6Kak8He5z3NU1tUR2Y
uTwcz7Ye8Nldx//ws3raErfTI7D6s9m63OX8cAJ/f8bNgikwpw==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAL2bOgb+dq9rMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
OTAwNTdaGA8yMTk1MDQwMzA5MDA1N1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAmRcyLWraysQS8yDC1b5Abs3TUaJabjqWu7d5gHik5Icd6dKl8EYpQSeS
vz6pLhkgO4xBbCRGlgE8LS/OijcZ5HwdrxBiKbicR1YvIPaIyEQQvF5sX6UWkGYw
Ma5IRGj4YbRmJkBybw+AAV9Icb5LJNOMWPi34OWM+2tMh+8L234v/JA6ogpdPuDr
sM6YFHMZ0NWo58MQ0FnEj2D7H58Ti//vFPl0TaaPWaAIRF85zBiJtKcFJ6vPidqK
f2/SDuAvZmyHC8ZBHg1moX9bR5FsU3QazfbW+c+JzAQWHj2AaQrGSCITxCMlS9sJ
l51DeoZBjnx8cnRe+HCaC4YoRBiqIQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU/wHIo+r5U31VIsPoWoRVsNXGxowwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU/wHI
o+r5U31VIsPoWoRVsNXGxoyhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAL2bOgb+dq9rMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACobLvj8IxlQyORTz/9q7/VJL509/p4HAeve
92riHp6+Moi0/dSEYPeFTgdWB9W3YCNc34Ss9TJq2D7t/zLGGlbI4wYXU6VJjL0S
hCjWeIyBXUZOZKFCb0DSJeUElsTRSXSFuVrZ9EAwjLvHni3BaC9Ve34iP71ifr75
8Tpk6PEj0+JwiijFH8E4GhcV5chB0/iooU6ioQqJrMwFYnwo1cVZJD5v6D0mu9bS
TMIJLJKv4QQQqPsNdjiB7G9bfkB6trP8fUVYLHLsVlIy5lGx+tgwFEYkG1N8IOO/
2LCawwaWm8FYAFd3IZl04RImNs/IMG7VmH1bf4swHOBHgCN1uYo=
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Taipeh) — ap-east-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7jCCAq4CCQDrb+HArMxssTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA1MjQxNDU2MDZaGA8y
MDUwMDUyNTE0NTYwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
```

```
U2VydmljZXMgTExDMIIBtjCCASsGByqGSM44BAEwggEeAoGBAPFb5R5TBUs2N0YW
aJcOjxr4UCDrpVT3x6EeqoGFNAc1yiZw9iv++ff6wsXm0VG5XV1QkWMQcjPfK/2I
TvXh9XEOhsG7vaBHoWkb2gmIxE6C2u8TfoZu0ZmiMceFK7aYz5w/q2J9CmRs38dT
I9qgTq0LYX+VkiNYOQnn7sQXQ8CjAhUAp2Lue9SfYTmubbpH+3j91Sivc+cCgYAi
DiyGU5R5VgiNV3mhuAyiHCft3LEmTIxos/hx/rHzgm+vCMH55tYejIrv9n7YGrIZ
MejOt8bGYxqSf0Ir/aoj3ZfHihxUzwyfyzwH7D8kAodXJNsPUTKi0O0pGl/e+nVD
JhTIFV3AwC8Tt0r2hljbjhOiyhdYy5hxWHa/WokLAQOBhAACgYAkGGHXbFr/JXol
itpS1qfiETWSRkXGHrdSmUkRumgti2y7c57TgXPwCyNlP1sTr1duy/kYDpwSwyqi
qEYfko0b/xWpDEQQPsWBgolpEYP7RIT85IxrTCrC9ohz85n7v6m9oF6BiBQGtZdk
GBN7iqemg85UaF6mXfHvl3tUYjsB2jAJBgcqhkjOOAQDAy8AMCwCFED9Ybn6fEVF
wLNjDvULmki5bPBWAhR64pxsHFRHz0ZQi+SYMWdIpEs5RQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAJp99iy2CTXhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA1MjQx
NDU2MDZaGA8yMjAzMTAyOTE0NTYwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQDVdclgpcIIsyGG51ag8srK1UMfZ+Ioh9E4PLP+cIWQcdh31fv2kV/whKaqfmif
NefBIuHrTPl6L+mJQbsfeA+TiEx1Jamg4lwQfhgQKQCmjZVMaHtK+AY57TVN6FBf
HXxT2MXzktsKxAQRGeSTFQYrHRzSYvu+GkA+37lqyWRfcwIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBABM+WL9MSb7z3bNOTMkM7ufPucvj+LQ+zEAJiuG0rcB8GI2DhGB5
8ohDPUGlq1cP7vYmDkWG/FrLqx7qgIzkbE3zfb62JpdOuX73oHgCmikMfq8ifoS1
CUxMQ36PDZBFNPzGZxv5kEORqhmGBkYCoIUCQ43jh3aALR/A/rfzfij8
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAJt5hgMuWbpMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA1MjQx
NDU2MDZaGA8yMjAzMTAyOTE0NTYwNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA91FXs9Wk9kMI3lkNhjC69C6RTBpSvdLWSohPDlJKXFoaGYIDtyW1ViwO
FORAKz0koarVBx1D4fNKCxf+mhYAf//4Pxt31GzjehHNs2YVGimwhq/SNr+3AuIO
PibA+qScXamaiknE1Pxb4jisbBu2PMAG9OxU2dESNwiqBMvdJvg30YNTUITZ6r0e
MPjR1Y/EFVx/SLHW6wdvwqhNi9hz8HHdThzjCbCQPvmoLBJIKXIfosKqvauSezt1
```

```
KJSoS2jMx1OjJB2bBlQTZC8vF0WFNPoiH4jXyJ6+wMUMNSSd5b3uL5stVTMzuIz4
39Hd5YW41rmAy+6jmpGp2eXn6Td0rQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAs
gcgv+Xr67Cj08jKdAUT4GuCoGxveOFAjSDjs5y0cD+kXIT/Yj/+HKFOx5cwThT8F
TxNQ/oVuo3bGeuFEX799H0rT9Jupy0WiE1Vx81mk2M/1EDtns437edM4ofiWR8tR
Q1VNiRgz6Crr0nFgNoQa9HmR6/M+bImxevHJkWB3skvnxtA+lpKGwJs8jo6fA7AW
jr00opK0r731iBd1z/5hjIjkHn5NizAdiJEh3lVY/A3WS82aygW8LvYnKZeaBfZJ
J4NgxeflxocLFKBJD+hyf5u1hhvl7Mn/aGr5VI8/0F2oUqYo+xsHLT3keNghywO4
NNcyLcD9u16HVXhRhGvo
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Thailand) — ap-southeast-7

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC8TCCAq8CCQCOEEMWiJIJpTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA0MTIxNTI4NTZaGA8y
MDUwMDQxMzE1Mjg1NlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBtzCCASsGByqGSM44BAEwggEeAoGBAJWKfrIlz9+/U4wm
NDJPX00avUTdksBKX5RwHkY4o0///2G2HWwiBbxw8F1U+RzCXr80gSoe4+/SCSg3
uDuhJyzN5r4jr7c590CAgsiGdWERs7l4gLQCP504feU4TEjJoq9A8MfRZeqMj7Ug
fT5InTUW7S1/r98ddG/rBHMsJwEbAhUAneIckZ1YeyGcCeL32lujMhj+g68CgYA+
RsyTXCy3Tug5aHun51IfcG2d+pn5K/tv/N3WUR18RplVctrLhwIOUoAsDWPWtxNV
sODetezAyo759CK43JAmYGzXKbRFUHm3n46jP88tSdhuSeJhc/D4l5/0+2L7ndXp
L3+W4N05NdiKSGI8e8t452wTZv/RODivPZ3RtuCDywOBhQACgYEAjVS1Huwzdn1J
+kpd2Rcbe1BAGkmvk5sUu0KhyttqIB1kxTxeWZgsdO8REZSC5gJOwkcGFvXnb3DY
+Ms45r0e0s0rx2FFYjqMLwyRpK9wUjJfSXeJMa9iLQEXuyzBz6zPgfemXbS3zNq/
eoJ9ztIwjB9DMoKL+E1vSLsTGhehqRowCQYHKoZIzjgEAwMxADAuAhUAmljDM3c9
hf0j4XbMjjpnzrx1xhkCFQCASR9pgFNgLK8y6Kojj+P1KJkrSQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAIuIHAhL0xWcMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA0MTIx
NTI4NTZaGA8yMjAzMDkxNzE1Mjg1NlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
```

```
gQCajgAeOauwvqGDLrHvxujnZ1BnkMzwjrycMUTkj8jqNtWoDQWUJVNPZJILosEU
VwK2I3oNkEsx/ryl9XfXcNNceoYfVEPzkTzozrZyuOG66FWtUU1LKeJ7h9/rX0Zd
9lZEokrdr6dLPt9FsHWaK5ExlUnWBjNltcQLkkKqoeYaFwIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAE4G5G+FvKTsX3T7BEcId7f5LSCc2J9gZRDiWn2oTr40CrBMOzJT
KsWr9W89YXW3gaGWltzc0WCwYQbJZgAkuEAZItJjbhdnns87ZbsFO+NZhc6gDtjA
WC3dPlSB9b6rfVoVW9O6Xwa7iNXZo8ddYVJ/ZOIv/totUz9qJt4DmmKk
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANaQIrYcijxaMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDA0MTIx
NTI4NTZaGA8yMjAzMDkxNzE1Mjg1NlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAxtMGK4r6WerVtMfpRRCY3DMP9Q/s4jnRIqolPaxeT99BAFp03HXyOrTz
WjggEHArRGGeDowFkL7Vj+QNY7ran2lnYVlAQ7Ow6OLl6WttT6lMsgsLUIcsED6G
eJ1Ko+ovT1qvmuush1U5R2pHkcCJ1IT2s6uQff85l066K7dCFpaoA1QHUk9zACHj
i0DtWuTAWBXirAZSGlmtP6uj1Aw6y5kACDTjIvZJeW/kmswfApTKaJ56eNkJsUBU
NpKwt3um1BMZduy0cjUv0Sc3dIbLNyfOdyPn8tX5u5ck0EPdtBB5WjEh71IXdZJD
oaBREV7AHg5ERPQsm0BqSvMQt09KiwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDG
qJyZbv/GUQnm8dEyVYgilQr3Yu35n8sfTwwZ1OJzIVce7NBPWePMfYii/tvGoKNp
KwFa/Vugbn1EwqpTEKqkPE1dOZvnUa97XxhYkoW5U7sgdKCANi1KWjywn7MiJ3Eg
j4gdqYK8wxvHi21ppqr572UO77ZuA8YMBoBT/CyQzWYUSmbqwKnnzaQBAZeO2iAk
VHuNU+9UsntNB676gRl9ag3Wfxq3yx5Ee1CeQf+US3HJn/pKk1H8dExXmBHvHwO6
GKUVNPN1rxfjTiaSt8wuO80uElAnyHIM3VOR8rJO7PKsobyEeJV0WI1hURO+wxpL
h3IsW7iBrFVvhX5xx7ZU
-----END CERTIFICATE-----
```

Asien-Pazifik (Tokio) – ap-northeast-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
```

```
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIULgwDh7TiDrPPBJwscqDwiBHkEFQwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTEyMjMxMFoXDTI5MDQyODEyMjMxMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IULgwDh7Ti
DrPPBJwscqDwiBHkEFQwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBtjAglBde1t4F9EHCZOj4qnY6Gigy07Ou54i+lR77MhbpzE8V28Li9l+YT
QMIn6SzJqU3/fIycIro1OVY1lHmaKYgPGSEZxBenSBHfzwDLRmC9oRp4QMe0BjOC
gepj1lUoiN7OA6PtA+ycNlsP0oJvdBjhvayLiuM3tUfLTrgHbw==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAL9KIB7Fgvg/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTAwMjVaGA8yMTk1MDExNzA5MDAyNVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
```

```
CgKCAQEAz0djWUcmRW85C5CiCKPFiTIvj6y2OuopFxNE5d3Wtab10bm06vnXVKXu
tz3AndG+Dg0zIL0gMlU+QmrSR0PH2PfV9iejfLak9iwdm1WbwRrCEAj5VxPe0Q+I
KeznOtxzqQ5Wo5NLE9bA61sziUAFNVsTFUzphEwRohcekYyd3bBC4v/RuAjCXHVx
40z6AIksnAOGN2VABMlTeMNvPItKOCIeRLlllSqXX1gbtL1gxSW40JWdF3WPB68E
e+/1U3F7OEr7XqmNODOL6yh92QqZ8fHjG+afOL9Y2Hc4g+P1nk4w4iohQOPABqzb
MPjK7B2Rze0f9OEc51GBQu13kxkWWQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU5DS5IFdU/QwYbikgtWvkU3fDwRgwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU5DS5
IFdU/QwYbikgtWvkU3fDwRihYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAL9KIB7Fgvg/MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAG/N7ua8IE9IMyno0n5T57erBvLTOQ79fIJN
Mf+mKRM7qRRsdg/eumFft0rLOKo54pJ+Kim2cngCWNhkzctRHBV567AJNt4+ZDG5
hDgV0IxWO1+eaLE4qzqWP/9VrO+p3reuumgFZLVpvVpwXBBeBFUf2drUR14aWfI2
L/6VGINXYs7uP8v/2VBS7r6XZRnPBUy/R4hv5efYXnjwA9gq8+a3stC2ur8m5ySl
faKSwE4H320yAyaZWH4gpwUdbUlYgPHtm/ohRtiWPrN7KEG5Wq/REzMIjZCnxOfS
6KR6PNjlhxBsImQhmBvz6j5PLQxOxBZIpDoiK278e/1Wqm9LrBc=
-----END CERTIFICATE-----
```

Kanada (Zentral) – ca-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUIrLgixJJB5C4G8z6pZ5rB0JU2aQwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE1MzU0M1oXDTI5MDQyODE1MzU0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUIrLgixJJ
B5C4G8z6pZ5rB0JU2aQwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBHiQJmzyFAaSYs8SpiRijIDZW2RIo7qBKb/pI3rqK6yOWDlPuMr6yNI81D
IrKGGftg4Z+2KETYU4x76HSf0s//vfH3QA57qFaAwddhKYy4BhteFQl/Wex3xTlX
LiwI07kwJvJy3mS6UfQ4HcvZy219tY+0iyOWrz/jVxwq7TOkCw==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAJNKhJhaJOuMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA3Mjkx
MTM3MTdaGA8yMTk2MDEwMjExMzcxN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAhDUh6j1ACSt057nSxAcwMaGr8Ez87VA2RW2HyY8l9XoHndnxmP50Cqld
+26AJtltlqHpI1YdtnZ6OrVgVhXcVtbvte0lZ3ldEzC3PMvmISBhHs6A3SWHA9ln
InHbToLX/SWqBHLOX78HkPRaG2k0COHpRy+fG9gvz8HCiQaXCbWNFDHZev9OToNI
xhXBVzIa3AgUnGMalCYZuh5AfVRCEeALG60kxMMC8IoAN7+HG+pMdqAhJxGUcMO0
LBvmTGGeWhi04MUZWfOkwn9JjQZuyLg6B1OD4Y6s0LB2P1MovmSJKGY4JcF8Qu3z
xxUbl7Bh9pvzFR5gJN1pjM2n3gJEPwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAJ
UNKM+gIIHNk0G0tzv6vZBT+o/vt+tIp8lEoZwaPQh1121iw/I7ZvhMLAigx7eyvf
IxUt9/nf8pxWaeGzi98RbSmbap+uxYRynqe1p5rifTamOsguuPrhVpl12OgRWLcT
rjg/K60UMXRsmg2w/cxV45pUBcyVb5h6Op5uEVAVq+CVns13ExiQL6kk3guG4+Yq
LvP1p4DZfeC33a2Rfre2IHLsJH5D4SdWcYqBsfTpf3FQThH0l0KoacGrXtsedsxs
9aRd7OzuSEJ+mBxmzxSjSwM84Ooh78DjkdpQgv967p3d+8NiSLt3/n7MgnUy6WwB
KtDujDnB+ttEHwRRngX7
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

Kanada West (Calgary) – ca-west-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq
+gAwIBAgIGAYPouptUMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAMITzTJUa6cBsIfdHN69zW/
aHjUB4r1ZfKb1FMhIp9EZtEf5n+06oXjUG2+dKRSlFQeEK333ehNZsPd6uqey6TYKtHpFb5XRLS8BpqB
+7gnbAd0CBZM5o4NWesSQ1GLnTdQcGZkYG/
QESkbadoCXQTifCujJE682hTDLIVt1d4ewwCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhRJc4gRS/HWTkCR2MESaQEe/
jOMNQIUNoTwLvuPrmGPupPlGiHe0veZiO8=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAYPou9weMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
v4XBVH13ZCMgqlRHMqV8AWI5iO6gFn2A9sN3AZXTMqwtZeiDdebq3k6Wt7ieYvpXTg0qvgsjQIovRZWaBDBJy9x8C2hW
+w9lMQjFHkJ7Jy/
PHCJ69EzebQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAGe9Snkz1A6rHBH6/5kDtYvtPYwhx2sXNxztbhkXErFk40Nw5l4
gvDVtWG7qyb6fAqgoisyAbk8K9LzxSim2S1nmT9vD84B/t/VvwQBylc
+ej8kRxMH7fquZLp7IXfmtBzyUqu6Dpbne+chG2
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALyTn5IHrIZjMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMzEyMDcx
NTM3MDFaGA8yMjAzMDUxMzE1MzcwMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
```

```
CgKCAQEA1GP5os424BJmGPCKOSgOclP7lzUiB85du03M4hfjzSOszsBpmBGFDLz1
owYHtIxlq3+Vi1Lt5Qlx3id/ov1QyaBPFWXVeklHVXy9vieCcI3TdjGjTl1W/8MM
m3X26QPcsnHM/Kk2wJ7s186MrqmdSsp3SCPpxv4vEG2Q9yR2bXY41hpc2rWlW8qU
D0JGXluvmmAdFnto20l1XWZ6xFen1h60DRugek/ufCbN+ljKy0xLqPoavH0Ybjsb
UpsAsBs7phaoN+X/5hIERfbp5LfVnqq54pNG5KNu4KynfW9+kA/WS4cJ6FTTN5t+
y0P1HvcL+BL2RuDy6T2bB21xw5WqtQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQURTvu/Dd4zDnmS5G5CfVLnmUBNOswgY4GA1UdIwSBhjCBg4AURTvu
/Dd4zDnmS5G5CfVLnmUBNOuhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALyTn5IHrIZjMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFt523A3Aug6/F8xxyITgA8gkU0btFhlXNSP
U4U2OQ9n0tWI9WqnKNWH3KBxwY5EPitU6b3LM4xc9lDWpz7h2Pto+WhxP9LVKe6f
r8r7teTLCVZ7cfYZHzHg+flZjVpAgzE5BVfrRlj3QKpv0hYT3J1wMtI++Vorq5Nf
aPjzedehJLhmZVALwnfqfLrgv6/gmraP9Vmoa8U4D6AljNiQGYaLwyoPoRm3bUs2
v1Mh9GkEQ1b9+1pFXcqgzJJTGRuiPCyPbECI79FAnx5JM/CkGJV8HlOmjIW1qkK1
Y2qT7wzErrKLJyB53Pw15BdIM1onbDAQreZb0yZQLdoEl/tx7Uk=
-----END CERTIFICATE-----
```

China (Peking) – cn-north-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDNjCCAh4CCQD3yZ1w1AVkTzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBcMQswCQYDVQQGEwJV
UzEZMBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEg
MB4GA1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEMwIBcNMTUwNTEzMDk1OTE1
WhgPMjE5NDEwMTYwOTU5MTVaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNo
aW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24g
V2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMWk9vyppSmDU3AxZ2Cy2bvKeK3F1UqNpMuyeriizi+NTsZ8tQqtNloaQcqhto/l
gsw9+QSnEJeYWnmivJWOBdn9CyDpN7cpHVmeGgNJL2fvImWyWe2f2Kq/BL9l7N7C
P2ZT52/sH9orlck1n2zO8xPi7MItgPHQwu3OxsGQsAdWucdxjHGtdchulpo1uJ31
jsTAPKZ3p1/sxPXBBAgBMatPHhRBqhwHO/Twm4J3GmTLWN7oVDds4W3bPKQfnw3r
vtBj/SM4/IgQ3xJslFcl90TZbQbgxIi88R/gWTbs7GsyT2PzstU30yLdJhKfdZKz
/aIzraHvoDTWFaOdy0+OOaECAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAdSzN2+0E
V1BfR3DPWJHWRf1b7zl+1X/ZseW2hYE5r6YxrLv+1VPf/L5I6kB7GEtqhZUqteY7
zAceoLrVu/7OynRyfQetJVGichaaxLNM3lcr6kcxOowb+WQQ84cwrB3keykH4gRX
KHB2rlWSxta+2panSEO1JX2q5jhcFP90rDOtZjlpYv57N/Z9iQ+dvQPJnChdq3BK
5pZlnIDnVVxqRike7BFy8tKyPj7HzoPEF5mh9Kfnn1YoSVu+61lMVv/qRjnyKfS9
c96nE98sYFj0ZVBzXw8Sq4Gh8FiVmFHbQp1peGC19idOUqxPxWsasWxQXO0azYsP
9RyWLHKxH1dMuA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDCzCCAnSgAwIBAgIJALSOMbOoU2svMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0yMzA3MDQw
ODM1MzlaFw0yODA3MDIwODM1MzlaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA
uhhUNlqAZdcWWB/OSDVDGk3OA99EFzOn/mJlmciQ/Xwu2dFJWmSCqEAE6gjufCjQ
q3voxAhC2CF+elKtJW/C0Sz/LYo60PUqd6iXF4h+upB9HkOOGuWHXsHBTsvgkgGA
1CGgel4U0Cdq+23eANr8N8m28UzljjSnTlrYCHtzN4sCAwEAAaOB1DCB0TALBgNV
HQ8EBAMCB4AwHQYDVR0OBBYEFBkZu3wT27NnYgrfH+xJz4HJaNJoMIGOBgNVHSME
gYYwgYOAFBkZu3wT27NnYgrfH+xJz4HJaNJooWCkXjBcMQswCQYDVQQGEwJVUzEZ
MBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEgMB4G
A1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEOCCQC0jjGzqFNrLzASBgNVHRMB
Af8ECDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAECji43p+oPkYqmzll7e8Hgb
oADS0ph+YUz5P/bUCm61wFjlxaTfwKcuTR3ytj7bFLoW5Bm7Sa+TCl3lOGb2taon
2h+9NirRK6JYk87LMNvbS40HGPFumJL2NzEsGUeK+MRiWu+Oh5/lJGii3qw4YByx
SUDlRyNy1jJFstEZjOhs
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAOtrM5XLDSjCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQx
MDAxNDJaGA8yMTk1MDExNzEwMDE0MlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAvVBz+WQNdPiM9S+aUULOQEriTmNDUrjLWLr7SfaOJScBzis5D5ju0jh1
+qJdkbuGKtFX5OTWTm8pWhInX+hIOoS3exC4BaANoa1A3o6quoG+Rsv72qQf8LLH
sgEi6+LMlCN9TwnRKOToEabmDKorss4zFl7VSsbQJwcBSfOcIwbdRRaW9Ab6uJHu
79L+mBR3Ea+G7vSDrVIA8goAPkae6jY9WGw9KxsOrcvNdQoEkqRVtHo4bs9fMRHU
Etphj2gh4ObXlFN92VtvzD6QBs3CcoFWgyWGvzg+dNG5VCbsiiuRdmii3kcijZ3H
Nv1wCcZoEAqH72etVhsuvNRC/xAP8wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA8
ezx5LRjzUU9EYWYhyYIEShFlP1qDHs7F4L46/5lc4pL8FPoQm5CZuAF31DJhYi/b
fcV7i3n++/ymQbCLC6kAg8DUB7NrcROll5ag8d/JXGzcTCnlDXLXx1905fPNa+jI
0q5quTmdmiSi0taeaKZmyUdhrB+a7ohWdSdlokEIOtbH1P+g5yll3bI2leYE6Tm8
LKbyfK/532xJPqO9abx4Ddn89ZEC6vvWVNDgTsxERg992Wi+/xoSw3XxkgAryIv1
zQ4dQ6irFmXwCWJqc6kHg/M5W+z60S/94+wGTXmp+19U6Rkq5jVMLh16XJXrXwHe
4KcgIS/aQGVgjM6wivVA
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

China (Ningxia) – cn-northwest-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDNjCCAh4CCQD3yZ1w1AVkTzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBcMQswCQYDVQQGEwJV
UzEZMBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEg
MB4GA1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEMwIBcNMTUwNTEzMDk1OTE1
WhgPMjE5NDEwMTYwOTU5MTVaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNo
aW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24g
V2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMWk9vyppSmDU3AxZ2Cy2bvKeK3F1UqNpMuyeriizi+NTsZ8tQqtNloaQcqhto/l
gsw9+QSnEJeYWnmivJWOBdn9CyDpN7cpHVmeGgNJL2fvImWyWe2f2Kq/BL9l7N7C
P2ZT52/sH9orlck1n2zO8xPi7MItgPHQwu3OxsGQsAdWucdxjHGtdchulpo1uJ31
jsTAPKZ3p1/sxPXBBAgBMatPHhRBqhwHO/Twm4J3GmTLWN7oVDds4W3bPKQfnw3r
vtBj/SM4/IgQ3xJslFcl90TZbQbgxIi88R/gWTbs7GsyT2PzstU30yLdJhKfdZKz
/aIzraHvoDTWFaOdy0+OOaECAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAdSzN2+0E
V1BfR3DPWJHWRf1b7zl+1X/ZseW2hYE5r6YxrLv+1VPf/L5I6kB7GEtqhZUqteY7
zAceoLrVu/7OynRyfQetJVGichaaxLNM3lcr6kcxOowb+WQQ84cwrB3keykH4gRX
KHB2rlWSxta+2panSEO1JX2q5jhcFP90rDOtZjlpYv57N/Z9iQ+dvQPJnChdq3BK
5pZlnIDnVVxqRike7BFy8tKyPj7HzoPEF5mh9Kfnn1YoSVu+61lMVv/qRjnyKfS9
c96nE98sYFj0ZVBzXw8Sq4Gh8FiVmFHbQp1peGC19idOUqxPxWsasWxQXO0azYsP
9RyWLHKxH1dMuA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDCzCCAnSgAwIBAgIJALSOMbOoU2svMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0yMzA3MDQw
ODM1MzlaFw0yODA3MDIwODM1MzlaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA
uhhUNlqAZdcWWB/OSDVDGk3OA99EFzOn/mJlmciQ/Xwu2dFJWmSCqEAE6gjufCjQ
q3voxAhC2CF+elKtJW/C0Sz/LYo60PUqd6iXF4h+upB9HkOOGuWHXsHBTsvgkgGA
1CGgel4U0Cdq+23eANr8N8m28UzljjSnTlrYCHtzN4sCAwEAAaOB1DCB0TALBgNV
HQ8EBAMCB4AwHQYDVR0OBBYEFBkZu3wT27NnYgrfH+xJz4HJaNJoMIGOBgNVHSME
gYYwgYOAFBkZu3wT27NnYgrfH+xJz4HJaNJooWCkXjBcMQswCQYDVQQGEwJVUzEZ
MBcGA1UECBMQV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZTEQMA4GA1UEBxMHU2VhdHRsZTEgMB4G
```

```
A1UEChMXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBMTEOCCQC0jjGzqFNrLzASBgNVHRMB
Af8ECDAGAQH/AgEAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAECji43p+oPkYqmzll7e8Hgb
oADS0ph+YUz5P/bUCm61wFjlxaTfwKcuTR3ytj7bFLoW5Bm7Sa+TCl3lOGb2taon
2h+9NirRK6JYk87LMNvbS40HGPFumJL2NzEsGUeK+MRiWu+Oh5/lJGii3qw4YByx
SUDlRyNy1jJFstEZjOhs
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAPu4ssY3BlzcMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEyMDMy
MTI5MzJaGA8yMTk1MDUwODIxMjkzMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAsOiGi4A6+YTLzCdIyP8b8SCT2M/6PGKwzKJ5XbSBoL3gsnSWiFYqPg9c
uJPNbiy9wSA9vlyfWMd90qvTfiNrT6vewP813QdJ3EENZOx4ERcf/Wd22tV72kxD
yw1Q3I1OMH4bOItGQAxU5OtXCjBZEEUZooOkU8RoUQOU2Pql4NTiUpzWacNutAn5
HHS7MDc4lUlsJqbN+5QW6fFrcNG/0Mrib3JbwdFUNhrQ5j+Yq5h78HarnUivnX/3
Ap+oPbentv1qd7wvPJu556LZuhfqI0TohiIT1Ah+yUdN5osoaMxTHKKtf/CsSJ1F
w3qXqFJQA0VWsqjFyHXFI32I/GOupwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCn
Um00QHvUsJSN6KATbghowLynHn3wZSQsuS8E0COpcFJFxP2SV0NYkERbXu0n/Vhi
yq5F8v4/bRA2/xpedLWmvFs7QWlomuXhSnYFkd33Z5gnXPb9vRkLwiMSw4uXls35
qQraczUJ9EXDhrv7VmngIk9H3YsxYrlDGEqh/oz4Ze4ULOgnfkauanHikk+BUEsg
/jsTD+7e+niEzJPihHdsvKFDlud5pakEzyxovHwNJ1GS2I//yxrJFIL91mehjqEk
RLPdNse7N6UvSnuXcOokwu6l6kfzigGkJBxkcq4gre3szZFdCQcUioj7Z4xtuTL8
YMqfiDtN5cbD8R8ojw9Y
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Frankfurt) – eu-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
```

```
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUFD5GsmkxRuecttwsCG763m3u63UwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE1NTUyOVoXDTI5MDQyODE1NTUyOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUFD5Gsmkx
RuecttwsCG763m3u63UwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBBh0WaXlBsW56Hqk588MmJxsOrvcKfDjF57RgEDgnGnQaJcStCVWDO9UYO
JX2tdsPw+E7AjDqjsuxYaotLn3Mr3mK0sNOXq9BljBnWD4pARg89KZnZI8FN35HQ
O/LYOVHCknuPL123VmVRNs51qQA9hkPjvw21UzpDLxaUxt9Z/w==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAKD+v6LeR/WrMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
OTA4MTlaGA8yMTk1MDExNzA5MDgxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAka8FLhxs1cSJGK+Q+q/vTf8zVnDAPZ3U6oqppOW/cupCtpwMAQcky8DY
```

```
Yb62GF7+C6usniaq/9W6xPn/3o//wti0cNt6MLsiUeHqNl5H/4U/Q/fR+GA8pJ+L
npqZDG2tFi1WMvvGhGgIbScrjR4VO3TuKy+rZXMYvMRk1RXZ9gPhk6evFnviwHsE
jV5AEjxLz3duD+u/SjPp1vloxe2KuWnyC+EKInnka909sl4ZAUh+qIYfZK85DAjm
GJP4W036E9wTJQF2hZJrzsiB1MGyC1WI9veRISd30izZZL6VVXLXUtHwVHnVASrS
zZDVpzj+3yD5hRXsvFigGhY0FCVFnwIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUxC2l6pvJaRflgu3MUdN6zTuP6YcwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUxC2l
6pvJaRflgu3MUdN6zTuP6YehYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAKD+v6LeR/WrMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIK+DtbUPppJXFqQMv1f2Gky5/82ZwgbbfXa
HBeGSii55b3tsyC3ZW5ZlMJ7Dtnr3vUkiWbV1EUaZGOUlndUFtXUMABCb/coDndw
CAr53XTv7UwGVNe/AFO/6pQDdPxXn3xBhF0mTKPrOGdvYmjZUtQMSVb9lbMWCFfs
w+SwDLnm5NF4yZchIcTs2fdpoyZpOHDXy0xgxO1gWhKTnYbaZOxkJvEvcckxVAwJ
obF8NyJla0/pWdjhlHafEXEN8lyxyTTyOa0BGTuYOBD2cTYYynauVKY4fqHUkr3v
Z6fboaHEd4RFamShM8uvSu6eEFD+qRmvqlcodbpsSOhuGNLzhOQ=
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Irland) – eu-west-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUakDaQ1Zqy87Hy9ESXA1pFC116HkwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2MTgxMFoXDTI5MDQyODE2MTgxMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUakDaQ1Zq
y87Hy9ESXA1pFC116HkwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQADIkn/MqaLGPuK5+prZZ5Ox4bBZLPtreO2C7r0pqU2kPM2lVPyYYydkvP0
lgSmmsErGu/oL9JNztDe2oCA+kNy17ehcsf8cw0uP861czNFKCeU8b7FgBbL+sIm
qi33rAq6owWGi/5uEcfCR+JP7W+oSYVir5r/yDmWzx+BVH5S/g==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAOrmqHuaUt0vMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTEwMjkw
OTA2MTlaGA8yMTk1MDQwMzA5MDYxOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAjE7nVu+aHLtzp9FYV25Qs1mvJ1JXD7J0iQ1Gs/RirW9a5ZECCtc4ssnf
zQHq2JRVr0GRchvDrbm1HaP/avtFQR/Thvfltwu9AROVT22dUOTvERdkNzveoFCy
hf52Rqf0DMrLXG8ZmQPPXPDFAv+sVMWCDftcChxRYZ6mP9O+TpgYNT1krD5PdvJU
7HcXrkNHDYqbsg8A+Mu2hzl0QkvUET83Csg1ibeK54HP9w+FsD6F5W+6ZSHGJ88l
FI+qYKs7xsjJQYgXWfEt6bbckWs1kZIaIOyMzYdPF6ClYzEec/UhIe/uJyUUNfpT
VIsI5OltBbcPF4c7Y20jOIwwI2SgOQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUF2DgPUZivKQR/Zl8mB/MxIkjZDUwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUF2Dg
PUZivKQR/Zl8mB/MxIkjZDWhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAOrmqHuaUt0vMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGm6+57W5brzJ3+T8/XsIdLTuiBSe5ALgSqI
qnO5usUKAeQsa+kZIJPyEri5i8LEodh46DAF1RlXTMYgXXxl0YggX88XPmPtok17
```

```
l4hib/D9/lu4IaFIyLzYNSzsETYWKWoGVe7ZFz60MTRTwY2u8YgJ5dec7gQgPSGj
avB0vTIgoW41G58sfw5b+wjXCsh0nROon79RcQFFhGnvup0MZ+JbljyhZUYFzCli
31jPZiKzqWa87xh2DbAyvj2KZrZtTe2LQ48Z4G8wWytJzxEeZdREe4NoETf+Mu5G
4CqoaPR05KWkdNUdGNwXewydb3+agdCgfTs+uAjeXKNdSpbhMYg=
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (London) – eu-west-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUCgCV/DPxYNND/swDgEKGiC5I+EwwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2MjkxNFoXDTI5MDQyODE2MjkxNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
```

```
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUCgCV/DPx
YNND/swDgEKGiC5I+EwwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQATPu/sOE2esNa4+XPEGKlEJSgqzyBSQLQc+VWo6FAJhGG9fp7D97jhHeLC
5vwfmtTAfnGBxadfAOT3ASkxnOZhXtnRna460LtnNHm7ArCVgXKJo7uBn6ViXtFh
uEEw4y6p9YaLQna+VC8Xtgw6WKq2JXuKzuhuNKSFaGGw9vRcHg==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANBx0E2bOCEPMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNjA4MTEx
NDU2NDJaGA8yMTk2MDExNTE0NTY0MlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEArYS3mJLGaMrh2DmiPLbqr4Z+xWXTzBWCjOwpsuHE9H6dWUUyl2Bgnu+Z
d8QvW306Yleec45M4F2RA3J4hWHtShzsMlOJVRt+YulGeTf9OCPr26QmIFfs5nD4
fgsJQEry2MBSGA9Fxq3Cw6qkWcrOPsCR+bHOU0XykdKl0MnIbpBf0kTfciAupQEA
dEHnM2J1L2iI0NTLBgKxy5PXLH9weX20BFauNmHH9/J07OpwL20SN5f8TxcM9+pj
Lbk8h1V4KdIwVQpdWkbDL9BCGlYjyadQJxSxz1J343NzrnDM0M4h4HtVaKOS7bQo
Bqt2ruopLRCYgcuFHck/1348iAmbRQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBG
wujwU1Otpi3iBgmhjMClgZyMMn0aQIxMigoFNqXMUNx1Mq/e/Tx+SNaOEAu0n2FF
aiYjvY0/hXOx75ewzZvM7/zJWIdLdsgewpUqOBH4DXFhbSk2TxggSPb0WRqTBxq5
Ed7F7+7GRIeBbRzdLqmISDnfqey8ufW0ks51XcQNomDIRG5s9XZ5KHviDCar8FgL
HngBCdFI04CMagM+pwTO9XN1Ivt+NzUj208ca3oP1IwEAd5KhIhPLcihBQA5/Lpi
h1s3170z1JQ1HZbDrH1pgp+8hSI0DwwDVb3IIH8kPR/J0Qn+hvOl2HOpaUg2Ly0E
pt1RCZe+W7/dF4zsbqwK
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Mailand) – eu-south-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAqwCCQCMElHPdwG37jAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTA0MjkyMDM1MjJaFw00
NTA0MjkyMDM1MjJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
```

```
cnZpY2VzIExMQzCCAbYwggErBgcqhkjOOAQBMIIBHgKBgQDAkoL4YfdMI/MrQ0oL
NPfeEk94eiCQA5xNOnU7+2eVQtEqjFbDADFENh1p3sh9Q9OoheLFH8qpSfNDWn/0
ktCS909ApTY6Esx1ExjGSeQq/U+SC2JSuuTT4WFMKJ63a/czMtFkEPPnVIjJJJmT
HJSKSsVUgpdDIRvJXuyB0zdB+wIVALQ3OLaVGdlPMNfS1nD/Yyn+32wnAoGAPBQ3
7XHg5NLOS4326eFRUT+4ornQFjJjP6dp3pOBEzpImNmZTtkCNNUKE4Go9hv5T4lh
R0pODvWv0CBupMAZVBP9ObplXPCyEIZtuDqVa7ukPOUpQNgQhLLAqkigTyXVOSmt
ECBj9tu5WNP/x3iTZTHJ+g0rhIqpgh012UwJpKADgYQAAoGAV1OEQPYQUg5/M3xf
6vE7jKTxxyFWEyjKfJK7PZCzOIGrE/swgACy4PYQW+AwcUweSlK/Hx2OaZVUKzWo
wDUbeu65DcRdw2rSwCbBTU342sitFo/iGCV/Gjf+BaiAJtxniZze7J1ob8vOBeLv
uaMQmgOYeZ5e0fl04GtqPl+lhcQwCQYHKoZIzjgEAwMwADAtAhQdoeWLrkm0K49+
AeBK+j6m2h9SKQIVAIBNhS2a8cQVABDCQXVXrc0tOmO8
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNjCCAZ+gAwIBAgIJAOZ3GEIaDcugMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTEwMjQx
NTE5MDlaGA8yMTk5MDMyOTE1MTkwOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKB
gQCjiPgW3vsXRj4JoA16WQDyoPc/eh3QBARaApJEc4nPIGoUolpAXcjFhWplo2O+
ivgfCsc4AU9OpYdAPha3spLey/bhHPRi1JZHRNqScKP0hzsCNmKhfnZTIEQCFvsp
DRp4zr91/WS06/flJFBYJ6JHhp0KwM81XQG59lV6kkoW7QIDAQABMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4GBAGLLrY3P+HH6C57dYgtJkuGZGT2+rMkk2n81/abzTJvsqRqGRrWv
XRKRXlKdM/dfiuYGokDGxiC0Mg6TYy6wvsR2qRhtXW1OtZkiHWcQCnOttz+8vpew
wx8JGMvowtuKB1iMsbwyRqZkFYLcvH+Opfb/Aayi20/ChQLdI6M2R5VU
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJAO/+DgYF78KwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTA0Mjky
MDM1MjJaGA8yMTk4MTAwMjIwMzUyMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAv1ZLV+Z/P6INq+R1qLkzETBg7sFGKPiwHekbpuB6lrRxKHhj8V9vaReM
lnv1Ur5LAPpMPYDsuJ4WoUbPYAqVqyMAo7ikJHCCM1cXgZJefgN6z9bpS+uA3YVh
V/0ipHh/X2hc2S9wvxKWiSHu6Aq9GVpqL035tJQD+NJuqFd+nXrtcw4yGtmvA6wl
5Bjn8WdsP3xOTKjrByYY1BhXpP/f1ohU9jE9dstsRXLa+XTgTPWcWdCS2oRTWPGR
```

```
c5Aeh47nnDsyQfP9gLxHeYeQItV/BD9kU/2Hn6mnRg/B9/TYH8qzlRTzLapXp4/5
iNwusrTNexGl8BgvAPrfhjDpdgYuTwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB7
5ya11K/hKgvaRTvZwVV8GlVZt0CGPtNvOi4AR/UN6TMm51BzUB5nurB4z0R2MoYO
Uts9sLGvSFALJ4otoB77hyNpH3drttU1CVVwal/yK/RQLSon/IoUkaGEbqalu+mH
nYad5IG4tEbmepX456XXcO58MKmnczNbPyw3FRzUZQtI/sf94qBwJ1Xo6XbzPKMy
xjL57LHIZCssD+XPifXay69OFlsCIgLim11HgPkRIHEOXLSf3dsW9r+4CjoZqB/Z
jj/P4TLCxbYCLkvglwaMjgEWF40Img0fhx7yT2X92MiSrs3oncv/IqfdVTiN8OXq
jgnq1bf+EZEZKvb6UCQV
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Paris) – eu-west-3

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUaC9fX57UDr6u1vBvsCsECKBZQyIwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2MzczOFoXDTI5MDQyODE2MzczOFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
```

```
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUaC9fX57U
Dr6u1vBvsCsECKBZQyIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQCARv1bQEDaMEzYI0nPlu8GHcMXgmgA94HyrXhMMcaIlQwocGBs6VILGVhM
TXP2r3JFaPEpmXSQNQHvGA13clKwAZbni8wtzv6qXb4L4muF34iQRHF0nYrEDoK7
mMPR8+oXKKuPO/mv/XKo6XAV5DDERdSYHX5kkA2R9wtvyZjPnQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALWSfgHuT/ARMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNzA1MzEx
MTE4MTZaGA8yMTk2MTEwMzExMTgxNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy5V7KDqnEvF3DrSProFcgu/oL+QYD62b1U+Naq8aPuljJe127Sm9WnWA
EBdOSASkOaQ9fzjCPoG5SGgWKxYoZjsevHpmzjVv9+Ci+F57bSuMbjgUbvbRIFUB
bxQojVoXQPHgK5v433ODxkQ4sjRyUbf4YV1AFdfU7zabC698YgPVOExGhXPlTvco
8mlc631ubw2g52j0lzaozUkHPSbknTomhQIvO6kUfX0e0TDMH4jLDG2ZIrUB1L4r
OWKG4KetduFrRZyDHF6ILZu+s6ywiMicUd+2UllDFC6oas+a8D11hmO/rpWU/ieV
jj4rWAFrsebpn+Nhgy96iiVUGS2LuQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDE
iYv6FQ6knXCg+svlcaQG9q59xUC5z8HvJZ1+SxzPKKC4PKQdKvIIfE8GxVXqlZG1
cl5WKTFDMapnzb9RV/DTaVzWx3cMYT77vm1Hl1XGjhx611CGcENH1egI3lOTILsa
+KfopuJEQQ9TDMAIkGjhA+KieU/U5Ctv9fdej6d0GC6OEuwKkTNzPWue6UMq8d4H
2xqJboWsE1t4nybEosvZfQJcZ8jyIYcYBnsG13vCLM+ixjuU5MVVQNMY/gBJzqJB
V+U0QiGiuT5cYgY/QihxdHt99zwGaE0ZBC7213NKrlNuLSrqhDI2NLu8NsExqOFy
OmY0v/xVmQUQl26jJXaM
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Spanien) – eu-south-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
MIIC8DCCAq
+gAwIBAgIGAXjwLk46MAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAGG2m8EKmaf5qQqj3Z
+rzSaTaXE3B/R/4A2VuGqRYR7MljPtwdmU6/3CPjCACcZmTIcOAKbFiDHqadQgBZXfzGpzw8Zo
+eYmmk5fXycgnj57PYH1dIWU6I7mCbAah5MZMcmHaTmIsomGrhcnWB8d8qOU7oZ0UWK4lbiAQs1MihoUwCQYHKoZIzjg
WmbaU7YM5GwCFCvIJOesO5hZ8PHC52dAR8WWC6oe
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAXjwLkiaMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
VvR1+45Aey5zn3vPk6xBm5o9grSDL6D2iAuprQnfVXn8CIbSDbWFhA3fi5ippjKkh3sl8VyCvCOUXKdOaNrYBrPRkrdH
+3m/
rxIUZ2IK1fDlC6sWAjddf6sBrV2w2a78H0H8EwuwiSgttURBjwJ7KPPJCqaqrQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GB
+FzqQDzun/
iMMzcFucmLMl5BxEblrFXOz7IIuOeiGkndmrqUeDCykztLku45s7hxdNy4ltTuVAaE5aNBdw5J8U1mRvsKvHLy2ThH6h
+hBgiphYp84DUbWVYeP8YqLEJSqscKscWC
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALWSmO6DvSpQMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MTgx
MzU4NDNaGA8yMjAxMTIyMjEzNTg0M1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAuAAhuSpsHC00/fD2zNlBDpNLRndi9qbHsNeuz3WqN7Samj2aSrM2hS+i
hUxx0BspZj0tZCOsbpPZ+i74NOEQtFeqQoEGvKhB1nJiF4y5I81HDhs5qHvoIivm
7rbbik3zgm1PqS/DmDjVQaXPcD31Rd9ILwBmWEwJqHigyNVlxYtCzTQcrlBrvNZM
dnNgCDAdX/HBEFxx9O12xeu0bSt0s+PJWZ1RTbYrNe7LIH6ntUqHxP/ziQ5trXEZ
uqy7aWk1L8uK4jmyNph0lbaqBa3Y6pYmU1nC27UE4i3fnPB0LSiAr+SrwVvX1g4z
ilo8kr+tbIF+JmcgYLBvO8Jwp+EUqQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUwvGzKJL9A5LReJ4Fxo5K6I20xcowgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUwvGz
KJL9A5LReJ4Fxo5K6I20xcqhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
```

```
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALWSmO6DvSpQMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJAZd31jyoTGLawAD2+v/vQsaB9vZIx5EImi
G8YGkd61uFWeNhAmtrwyE/i6FDSIphDrMHBkvw/D3BsqK+Ev/JOK/VYuaYDx/8fp
H4cwp9jC57CXzdIDREWNf6M9PsHFg2WA9XNNtClOZL5WJiJwel8eDSg+sqJUxE0l
MW+QChq/20F6niyaRK4bXrZq14as7h+F9u3A9xHEOVP7Zk9C2ehrBXzCMLSDt3GV
fEuMea2RxMhozwz34Hkdb6j18qoCfygubulovRNQjKw/cEmgPR16KfZPP5caILVt
9qkYPvePmbiVswZDee73cDymJYxLqILpOZwyXvUH8StiH42FHZQ=
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Stockholm) – eu-north-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUN1c9U6U/xiVDFgJcYKZB4NkH1QEwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2MDYwM1oXDTI5MDQyODE2MDYwM1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
```

```
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUN1c9U6U/
xiVDFgJcYKZB4NkH1QEwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBTIQdoFSDRHkpqNPUbZ9WXR2O5v/9bpmHojMYZb3Hw46wsaRso7STiGGX/
tRqjIkPUIXsdhZ3+7S/RmhFznmZc8e0bjU4n5vi9CJtQSt+1u4E17+V2bF+D3h/7
wcfE0l3414Q8JaTDtfEf/aF3F0uyBvr4MDMd7mFvAMmDmBPSlA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALc/uRxg++EnMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA0MTAx
NDAwMTFaGA8yMTk3MDkxMzE0MDAxMVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAzwCGJEJIxqtr2PD2a1mA6LhRzKhTBa1AZsg3eYfpETXIVlrpojMfvVoN
qHvGshWLgrGTT6os/3gsaADheSaJKavxwX3X6tJA8fvEGqr3a1C1MffH9hBWbQqC
LbfUTAbkwis4GdTUwOwPjT1Cm3u9R/VzilCNwkj7iQ65AFAI8Enmsw3UGldEsop4
yChKB3KW3WI0FTh0+gD0YtjrqqYJxpGOYBpJp5vwdd3fZ4t1vidmDMs7liv4f9Bx
p0oSmUobU4GUlFhBchK1DukICVQdnOVzdMonYm7s+HtpFbVHR8yf6QoixBKGdSal
mBf7+y0ixjCn0pnC0VLVooGo4mi17QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDG
4ONZiixgk2sjJctwbyD5WKLTH6+mxYcDw+3y/F0fWz561YORhP2FNnPOmEkf0Sl/
Jqk4svzJbCbQeMzRoyaya/46d7UioXMHRZam5IaGBhOdQbi97R4VsQjwQj0RmQsq
yDueDyuKTwWLK9KnvI+ZA6e6bRkdNGflK4N8GGKQ+fBhPwVELkbT9f16OJkezeeN
S+F/gDADGJgmPXfjogICb4Kvshq0H5Lm/xZlDULF2g/cYhyNY6EOI/eS5m1I7R8p
D/m6WoyZdpInxJfxW616OMkxQMRVsruLTNGtby3u1g6ScjmpFtvAMhYejBSdzKG4
FEyxIdEjoeO1jhTsck3R
-----END CERTIFICATE-----
```

Europa (Zürich) – eu-central-2

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq
+gAwIBAgIGAXjXiKJnMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
```

```
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAYNjaCNg/
cfgQOl1BUj5ClUulqwZ9Q+SfDzPZh9D2C0VbiRANiZoxrV8RdgmzzC5T7VcriVwjwvta2Ch//
b+sZ86E5h0XWWr+BeEjD9cu3eDj12XB5sWEbNHNx49p5Tmtu5r2LDtlL8X/
Rpfalu2Z2OJgjFJWGf7hRwxe456n
+lowCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhRChsLcj4U5CVb2cp5M0RE1XbXmhAIUeGSnH+aiUQIWmPEFja+itWDufIk=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAXjSGFGiMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
opKZAUusJx2hpgU3pUHhlp9ATh/VeVD582jTd9IY
+8t5MDa6Z3fGliByEiXz0LEHdi8MBacLREu1TwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAILlpoE3k9o7KdALAxsFJNit
+g3RMzdbiFM+7MA63Nv5fsf+0xgcjSNBElvPCDKFvTJl4QQhToy056llO5GvdS9RK
+H8xrP2mrqngApoKTApv93vHBixgFSn5KrczRO0YSm3OjkqbydU7DFlmkXXR7GYE+5jbHvQHYiT1J5sMu
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJALvT012pxTxNMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MTgx
NTEyMDdaGA8yMjAxMTIyMjE1MTIwN1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAyn+Lsnq1ykrfYlZkk6aAAYNReNd9Iw8AUwCBkgOr2eBiBBepYxHwU85N
++moQ+j0EV2VaahBeTLShGZZS1HsyK8+cYT2QzpghIoamcYhrPXyIxlWiRQlaqSg
OFiE9bsqL3rCF5Vz+tOiTe5W/7ojfOFls6++g7ZpobwJlpMbuJepqyeHMPyjvO5A
age81lJewc4bxo2ntaW0HCqNksqfYB78j6X6kn3PFpX7FaYAwZA+Xx6C7UCY7rNi
UdQzfAo8htfJi4chz7frpUdQ9kl3IOQrsLshBB5fFUjl09NiFipCGBwi+8ZMeSn1
5qwBI01BWXPfG7WX6Owyjhmh6JtE1wIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU8HN4vvJrsZgPQeksMBgJb9xR1yYwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU8HN4
vvJrsZgPQeksMBgJb9xR1yahYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJALvT012pxTxNMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGlHYDtcHpfBvdHx9HeQE8HgNugJUPdEqxun
t9U33p8VFrs+uLPtrOd9HDJEGvvs5h84EUie/oGJxRt7V1Vlid1PvHf6cRmpjgqY
```

```
YdggAVkZtY/PnFVmzf2bMVlSQPrqCl7U0zaw2Kvnj4zgX0rZyCetgrRZSUSxotyp
978Wy9ccXwVSeYG/YAr5rJpS6ZH7eRQvUY0IzwFNeaOPgOTEVpcjWlV6+MQEvsEx
W85q+s6AVr49eppEx8SLJsl0C23yB+L+t32tAveQImRWtJMpzZ5cxh/sYgDVeoC0
85H1NK/7H9fAzT1cPu1oHSnB0xYzzHGOAmXmusMfwUk8fL1RQkE=
-----END CERTIFICATE-----
```

Israel (Tel Aviv) – il-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq+gAwIBAgIGAX0QPi
+9MAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcMB1NlYX
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAbazCL5XXyPmcw3+oMYQUF5/9YogW6D0FZbYuyPgjOoUwWdl6fjlzWca
pq+l1ezuK2DFOzNTEyPEwwCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhRt1jkpXsvrS
+xTo2M9h2s2uLAhEQIUOZ2FcnTSrshF2EIdixZZwtNv66Q=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAX0QQGVLMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
+S8vOy5hpLoRe4RkOrY0cM3bN07GdEMlin5mU0y1t8y3ct4YewvmkgT42kTyMM
+t1K4S0xsqjXxxS716uGYh7eWtkxrCihj8AbXN/6pa095h
+7TZyl2n83keiNUzM2KoqQVMwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBADwA6VVEIIZD2YL00F12po40xDLzIc9XvqFPS
FmU7H8s62/jD6cOR1A1cClIyZUe1yT1ZbPySCs43J+Thr8i8FSRxzDBSZZi5foW
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAOVp1h2I9wW7MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA3MTUx
MjQ0MTJaGA8yMjAxMTIxOTEyNDQxMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
```

```
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA13PkyWvl61iV/SYfO1UFO76UpDfPm2SF/Rz/o33cm699X++EYPxTnoEc
vmWeS0I7eDXc4OCUiToG0sEx0klE0CX1Z1tK6qJ+zgWQLZ9SZEC9H0NsSA6LhrHu
Nq0dzeK3LjhdfcX46/4GqdiptpdTuM4m/hOQ5yx4JMQ/n1sdpv4M5VLRWwWW9Lem
ufb79Id7O9SispxgRsz1KXIjp7N9S4BY7itSXz97uSyzTqEjWZ6mDUhTu3t21GKC
6flALGTTrG2yghEhz53rkvLsvwzjPSSlT6LIf0mrRPzHaf+EdaKoasElE1SHh+ZH
9mI81HywpE+HZ+W+5hBCvjYp90Y1fwIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQU58tN2JO+yEGq5JbIXxGi4vRVPyIwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AU58tN
2JO+yEGq5JbIXxGi4vRVPyKhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAOVp1h2I9wW7MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBANBN0e1EqNy4+IU2yQzMJ+Wy5ZIOtTP6GSBR
7muVY1bDeAwtNTEOpwgrZVlC7/xq5Q0LC1y0Z70hHXEf8au7qStaAoUtxzvhTAZI
NC0lwoFU56UFw4N0vZII17iqEfoqRC4PpI3OxqEJHFy0VLlvAzJoKB4QLLqDAYVA
LXCiOLoVT+y9tRYsxw5MyO0Bi6fxQIIADl2bE9xkunTN1Jkkwqo3LxNy/ryz4QWR
8K7jHUItifv4h/hxBKpHEquN8CkdvM9oeGl7I8PFrSFEpGr1euDXY0euZzzYiDBV
m6GpTJgzpVsEuIX52dPcPemwQncoIfZyhWDW85MJUnby2WTEcFo=
-----END CERTIFICATE-----
```

Mexiko (Zentral) — mx-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq8CCQD4QwfTExrgxTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDExMTQwOTQ4MjRaGA8y
MDUwMTExNTA5NDgyNFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0
b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIg
U2VydmljZXMgTExDMIIBtzCCASwGByqGSM44BAEwggEfAoGBAK+pJEOtD2RFlCbf
oAzONffZa42FB8G6OA/30DT81xWvB2Hnmgw7LfiELYqgfuck3YSDffNDcmiFTJuX
AU9u0NtbbxcOytcdUq4HInpHiB85I6WWWKYB66aGbvYowUPpqBZkASb1i/pYAh5W
nNYvx408008tTzqpMfZDchJHzWqBAhUA0ogoJzTw2/4pKhz9aqTsRCzRVPsCgYEA
qklRUcuU0du/bT/M6kWxYvrTGhO9KXQe+7RtbaIq4dWRsCBnO4smDY/GmI9H8ew1
LRJ9AcLGmxDm795CvVZkHNcht7PDAREagWmz2YvhLA+ev6U0RpfdlBXCck2p1CxQ
LMtoFO7DThksHIQBtnlQdHDvguKEZQz/Iobhne6Kb3wDgYQAAoGAQSTlOqFq6RtR
Jvp406XhGl+eO9SQUpevpzG3Dzbdy6EQ8PBJDOHHJvxbebvpnQssh0CnQfTkSw26
jwPy9V5zRC0ZezwnRTyGSJwiErUKDGeVekEAoNJL1USy8jKkgBajlskZrR+0JHDN
Jv3UwYIPplc4ZS2f2E7btrtlaWt/P70wCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhRXljPWKWYf
61DkDVdgPPHsS2/LuwIUejcGV9WuS3uPvJ6lmn4opxUGBZw=
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPzCCAaigAwIBAgIUCmzpTTMBQYItpMC2VDYsZfIAS7IwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcMB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoMF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQwMjEyNTAzNloXDTI5MDQwMTEyNTAzNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcMB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoMF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDfvOnCzm1iN58Nm7k6ehoy6v0lnnFI617D6CY3bfuq01RCdEQL
96+pYawJieTH8JAQKj02CAa3AeaqdXTE/pDhI/YKLreeMb4K68WMn24Wjjs6oxjB
bAmsKXtt9ihKHGBFNUhgFrNFYyA2i7ieJviwpHjQ/XgXiG2u1/t/4VydUwIDAQAB
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4GBAL5+vvj4lhaE+J5tuCqV3XJzDd97lsD4le2O2uGw
P0sGdUcRAdxzU3Bwq/hhtzNWnfwo0aCEQKmLM7xyd3nUa0VvKXLq+DDuayipWINr
OATnNxFRe99d38qHTR1dgkjZdKbbtnl6O4fgM57tVEuQJd/N4ILl9jaRcJ5Ip+9t
3y5t
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALxuE00HoJomMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yNDEwMzEx
MTE0MzNaGA8yMjA0MDQwNjExMTQzM1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA13xWucALo8M/TXbZJgHrqFqFON91dSLPE/eLbmeIJbP1pb9ICd33qKAx
HlKSrXI9b9YS3U1Pl0bF3ZgfeE/x4Y0KDDZwzpf07H8IgRittULJoNLYVKCJXWPq
Ky1qvDJX3653dUbUu9eAdVCTRgk7eKpPBLAmW27+pgAGzEYrVV3u2AvqNTonvfTU
sPgEVnAL1J490pNM85KtFynxFTWGigHkd3BHidxmLrTH4I4eRxNZ9q/3gsDW+zKt
jQlpM7JzZa2OqxsF5YQDh1fF52Emqsr+ufLeGqDLOgT1QWcqpz57AX8GqZpgZULo
itCRNXbQDzZY9FxIgpiFJv3y/qYYDQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCt
MTeH4EgqjJEjb1qm5tzXYurLprVrEVQ+PhGXJFJd3xAZyeaDVYy7kio08E2xhmHd
HtkBDty2KnOHsTQmeAJCci7d4tYXZ/1qe341wwm9OoFcO8jhIndx6FXJCgQUY4dL
AAr9HQJFWG5dMZgbi1Zuhxdio3sSoOBjL2p7QIsGNkITvCDIs/H0/szpJnyyyIqu
wmUhSel5hdy5MwOsyUKVGnAdaS5Vd9oL4kLszS9nBZ7ny6BC9odIkFAdGqQ5vM4z
vcbfOq14hjatQmJgJhksN/0Dpl78Gheq0pIhP8LTkAOEG2832nQLzCa3oxSk8otG
GJXkzzyQjse+13r8+yNJ
-----END CERTIFICATE-----
```

Naher Osten (Bahrain) – me-south-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7jCCAq4CCQCVWIgSmP8RhTAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xOTAyMDUxMzA2MjFaFw00
NTAyMDUxMzA2MjFaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbgwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQDcwojQfgWdV1QliO0B
8n6cLZ38VE7ZmrjZ9OQV//Gst6S1h7euhC23YppKXi1zovefSDwFU54zi3/oJ++q
PHlP1WGL8IZ34BUgRTtG4TVolvp0smjkMvyRu5hIdKtzjV93Ccx15gVgyk+o1IEG
fZ2Kbw/Dd8JfoPS7KaSCmJKxXQIVAIZbIaDFRGa2qcMkW2HWASyNDl7bAoGBANtz
IdhfMq+l2I5iofY2oj3HI21Kj3LtZrWEg3W+/4rVhL3lTm0Nne1rl9yGujrjQwy5
Zp9V4A/w9w2O10Lx4K6hj34Eefy/aQnZwNdNhv/FQP7Az0fju+Yl6L13OOHQrL0z
Q+9cF7zEosekEnBQx3v6psNknKgD3Shgx+GO/LpCA4GFAAKBgQCVS7m77nuNAlZ8
wvUqcooxXMPkxJFl54NxAsAul9KP9KN4svm0O3Zrb7t2FOtXRM8zU3TqMpryq1o5
mpMPsZDg6RXo9BF7Hn0DoZ6PJTamkFA6md+NyTJWJKvXC7iJ8fGDBJqTciUHuCKr
12AztQ8bFWsrTgTzPE3p6U5ckcgV1TAJBgcqhkjOOAQDAy8AMCwCFB2NZGWm5EDl
86ayV3c1PEDukgQIAhQow38rQkN/VwHVeSW9DqEshXHjuQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDPDCCAqWgAwIBAgIJAMl6uIV/zqJFMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHIxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAdTZWF0dGxlMSAw
HgYDVQQKDBdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzEaMBgGA1UEAwwRZWMyLmFt
YXpvbmF3cy5jb20wIBcNMTkwNDI2MTQzMjQ3WhgPMjE5ODA5MjkxNDMyNDdaMHIx
CzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIDApXYXNoaW5ndG9uMRAwDgYDVQQHDAdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKDBdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzEaMBgGA1UEAwwR
ZWMyLmFtYXpvbmF3cy5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBALVN
CDTZEnIeoX1SEYqq6k1BV0ZlpY5y3KnoOreCAE589TwS4MX5+8Fzd6AmACmugeBP
Qk7Hm6b2+g/d4tWycyxLaQlcq81DB1GmXehRkZRgGeRge1ePWd1TUA0I8P/QBT7S
gUePm/kANSFU+P7s7u1NNl+vynyi0wUUrw7/wIZTAgMBAAGjgdcwgdQwHQYDVR0O
BBYEFILtMd+T4YgH1cgc+hVsVOV+480FMIGkBgNVHSMEgZwwgZmAFILtMd+T4YgH
1cgc+hVsVOV+480FoXakdDByMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECAwKV2FzaGlu
Z3RvbjEQMA4GA1UEBwwHU2VhdHRsZTEgMB4GA1UECgwXQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2
aWNlcyBMTEMxGjAYBgNVBAMMEWVjMi5hbWF6b25hd3MuY29tggkAyXq4hX/OokUw
DAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOBgQBhkNTBIFgWFd+ZhC/LhRUY
4OjEiykmbEp6hlzQ79T0Tfbn5A4NYDI2icBP0+hmf6qSnIhwJF6typyd1yPK5Fqt
NTpxxcXmUKquX+pHmIkK1LKDO8rNE84jqxrxRsfDi6by82fjVYf2pgjJW8R1FAw+
```

```
mL5WQRFexbfB5aXhcMo0AA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANZkFlQR2rKqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xOTAyMDUx
MzA2MjBaGA8yMTk4MDcxMTEzMDYyMFowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAy4Vnit2eBpEjKgOKBmyupJzJAiT4fr74tuGJNwwa+Is2vH12jMZn9Il1
UpvvEUYTIboIgISpf6SJ5LmV5rCv4jT4a1Wm0kjfNbiIlkUi8SxZrPypcw24m6ke
BVuxQZrZDs+xDUYIZifTmdgD50u5YE+TLg+YmXKnVgxBU6WZjbuK2INohi71aPBw
2zWUR7Gr/ggIpf635JLU3KIBLNEmrkXCVSnDFlsK4eeCrB7+UNak+4BwgpuykSGG
Op9+2vsuNqFeU1l9daQeG9roHR+4rIWSPa0opmMxv5nctgypOrE6zKXx2dNXQldd
VULv+WH7s6Vm4+yBeG8ctPYH5GOo+QIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBs
ZcViiZdFdpcXESZP/KmZNDxB/kktlIEIhsQ+MNn29jayE5oLmtGjHj5dtA3XNKlr
f6PVygVTKbtQLQqunRT83e8+7iCZMKI5ev7pITUQVvTUwI+Fc01JkYZxRFlVBuFA
WGZO+98kxCS4n6tTwVt+nSuJr9BJRVC17apfHBgSS8c5OWna0VU/Cc9ka4eAfQR4
7pYSDU3wSRE01cs30q34lXZ629IyFirSJ5TTOIc0osNL7vwMQYj8HOn4OBYqxKy8
ZJyvfXsIPh0Na76PaBIs6ZlqAOflLrjGzxBPiwRM/XrGmF8ze4KzoUqJEnK13O6A
KHKgfiigQZ1+gv5FlyXH
-----END CERTIFICATE-----
```

Naher Osten (VAE) – me-central-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7zCCAq
+gAwIBAgIGAXjXhqnnMAkGByqGSM44BAMwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgMEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxED
U4EddRIpUt9KnC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/
xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVClpJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E
+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3RSAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/
BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdMCz0HgmdRWVeOutRZT
+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/C/ohNWLx
+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAW+csuHsWp/7/
pv8CTKFwxsYudxuR6rbWaHCykIeAydXL9AWnphK6yp1ODEMBFl68Xq8Hp23sOWyf8moOhqCom9+0+ovuUFdpvCie86bp
TOZU568Ty1ff3dDWbdRzeNQRHodRG+XEQSizMkAreeWt4kBa+PUwCQYHKoZIzjgEAwMvADAsAhQD3Z
+XGmzKmgaLgGcVX/Qf1+Tn4QIUH1cgksBSVKbWj81tovBMJeKgdYo=
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICMzCCAZygAwIBAgIGAXjRrnDjMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIDBBXYXNoaW5n
KyA6zyruJQrYy00a6wqLA7eeUzk3bMiTkLsTeDQfrkaZMfBAjGaaOymRo1C3qzE4rIenmahvUplu9ZmLwL1idWXMRX2R
+d2SeoKOKQWoc2UOFZMHYxDue7zkyk1CIRaBukTeY13/
RIrlc6X61zJ5BBtZXlHwayjQIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBABTqTy3R6RXKPW45FA+cgo7YZEj/
Cnz5YaoUivRRdX2A83BHuBTvJE2+WX00FTEj4hRVjameE1nENoO8Z7fUVloAFDlDo69fhkJeSvn51D1WRrPnoWGgEfr1
B+Wqm3kVEz/QNcz6npmA6
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAM4h7b1CVhqqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0yMjA0MTEx
MDE1MDNaGA8yMjAxMDkxNTEwMTUwM1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEApybTWfMOhSoMpqPo72eqAmnn1dXGZM+G8EoZXzwHwT/+IHEXNB4q5N6k
tudYLre1bJxuzEw+iProSHjmb9bB9YscRTofjVhBlt35Fc+i8BaMeH94SR/eE8QO
mll8gnLNW3d62lyuhzuyv1e5wVlRqzYw+X2zRH4/wRDOCOpzjKoHIgyPKsMgwsw5
aTZhNMsGxZN9dbkf0iCGeQLDytwU/JTh/HqvSr3VfUOapTJJiyAxoCtZWgp1/7wC
RvOCSMRJobpUqxZgl/VsttwNkikSFz1wGkcYeSQvk+odbnYQckA8tdddoVI56eD4
qtREQvfpMAX5v7fcqLexl5d5vH8uZQIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUOadrbTs+OhzwoAgUJ7RqQNdwufkwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUOadr
bTs+OhzwoAgUJ7RqQNdwufmhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAM4h7b1CVhqqMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAICTdAOGEOnII8HaGCpCB8us/hGFaLptJaAf
D5SJAyVy66/mdfjGzE1BKkKxnbxemEVUIzbRidOnyilB+pKwN3edAjTZtWdpVA0V
R/G/qQPmcVljtycBz4VC6SuOUYflGzLH1GZ6GJWbuDtFzw8r7HGdRN1wrEPe3UF2
sMpuVezqnRUdvVRoVQP4jFgNsE7kNvtn2NiPhb/CtrxpcwIQ7r6YeoHcBSheuV1Z
xZDHynC3KUprQGx1+Z9QqPrDf180MaoqAlTl4+W6Pr2NJYrVUFGS/ivYshMg574l
CPU6r4wWZSKwEUXq4BInYX6z6iclp/p/J5QnJp2mAwyi6M+I13Y=
-----END CERTIFICATE-----
```

Südamerika (São Paulo) – sa-east-1

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUX4Bh4MQ86Roh37VDRRX1MNOB3TcwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDQyOTE2NDYwOVoXDTI5MDQyODE2NDYwOVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCHvRjf/0kStpJ248khtIaN8qkDN3tkw4VjvA9nvPl2anJO+eIB
UqPfQG09kZlwpWpmyO8bGB2RWqWxCwuB/dcnIob6w420k9WY5C0IIGtDRNauN3ku
vGXkw3HEnF0EjYr0pcyWUvByWY4KswZV42X7Y7XSS13hOIcL6NLA+H94/QIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2
UTgwgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUJdbMCBXKtvCcWdwUUizvtUF2UTihYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIEExMQ4IUX4Bh4MQ8
6Roh37VDRRX1MNOB3TcwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBnhocfH6ZIX6F5K9+Y9V4HFk8vSaaKL5ytw/P5td1h9ej94KF3xkZ5fyjN
URvGQv3kNmNJBoNarcP9I7JIMjsNPmVzqWawyCEGCZImoARxSS3Fc5EAs2PyBfcD
9nCtzMTaKO09Xyq0wqXVYn1xJsE5d5yBDsGrzaTHKjxo61+ezQ==
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEjCCAvqgAwIBAgIJAMcyoxx4U0xxMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA4MTQw
ODU4MDJaGA8yMTk1MDExNzA4NTgwMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAw45IhGZVbQcy1fHBqzROhO8CsrDzxj/WP4cRbJo/2DAnimVrCCDs5O86
FA39Zo1xsDuJHDlwMKqeXYXkJXHYbcPWc6EYYAnR+PlLG+aNSOGUzsy202S03hT0
B20hWPCqpPp39itIRhG4id6nbNRJOzLm6evHuepMAHR4/OV7hyGOiGaV/v9zqiNA
pMCLhbh2xk0PO35HCVBuWt3HUjsgeks2eEsu9Ws6H3JXTCfiqp0TjyRWapM29OhA
cRJfJ/d/+wBTz1fkWOZ7TF+EWRIN5ITEadlDTPnF1r8kBRuDcS/lIGFwrOOHLo4C
cKoNgXkhTqDDBDu6oNBb2rS0K+sz3QIDAQABo4HUMIHRMAsGA1UdDwQEAwIHgDAd
BgNVHQ4EFgQUqBy7D847Ya/w321Dfr+rBJGsGTwwgY4GA1UdIwSBhjCBg4AUqBy7
D847Ya/w321Dfr+rBJGsGTyhYKReMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBX
YXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6
b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IJAMcyoxx4U0xxMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACOoWSBf7b9AlcNrl4lr3QWWSc7k90/tUZal
PlT0G3Obl2x9T/ZiBsQpbUvs0lfotG0XqGVVHcIxF38EbVwbw9KJGXbGSCJSEJkW
vGCtc/jYMHXfhx67Szmftm/MTYNvnzsyQQ3v8y3Rdah+xe1NPdpFrwmfL6xe3pFF
cY33KdHA/3PNLdn9CaEsHmcmj3ctaaXLFIzZhQyyjtsrgGfTLvXeXRokktvsLDS/
YgKedQ+jFjzVJqgr4NjfY/Wt7/8kbbdhzaqlB5pCPjLLzv0zp/XmO6k+JvOePOGh
JzGk5t1QrSju+MqNPFk3+1O7o910Vrhqw1QRB0gr1ExrviLbyfU=
-----END CERTIFICATE-----
```

AWS GovCloud (US-Ost) — -1 us-gov-east

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
```

```
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIULVyrqjjwZ461qelPCiShB1KCCj4wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDUwNzE1MjIzNloXDTI5MDUwNjE1MjIzNlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCpohwYUVPH9I7Vbkb3WMe/JB0Y/bmfVj3VpcK445YBRO9K80al
esjgBc2tAX4KYg4Lht4EBKccLHTzaNi51YEGX1aLNrSmxhz1+WtzNLNUsyY3zD9z
vwX/3k1+JB2dRA+m+Cpwx4mjzZyAeQtHtegVaAytkmqtxQrSCexBxvqRqQIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQU1ZXneBYnPvYXkHVlVjg7918V
gE8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAU1ZXneBYnPvYXkHVlVjg7918VgE+hYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IULVyrqjjw
Z461qelPCiShB1KCCj4wEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQBfAL/YZv0y3zmVbXjyxQCsDloeDCJjFKIu3ameEckeIWJbST9LMto0zViZ
puIAf05x6GQiEqfBMk+YMxJfcTmJB4Ebaj4egFlslJPSHyC2xuydHlr3B04INOH5
Z2oCM68u6GGbj0jZjg7GJonkReG9N72kDva/ukwZKgq8zErQVQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJALPB6hxFhay8MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xODA0MTAx
MjMyNDlaGA8yMTk3MDkxMzEyMzI0OVowXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAva9xsI9237KYb/SPWmeCVzi7giKNron8hoRDwlwwMC9+uHPd53UxzKLb
pTgtJWAPkZVxEdl2Gdhwr3SULoKcKmkqE6ltVFrVuPT33La1UufguT9k8ZDDuO9C
```

```
hQNHUdSVEuVrK3bLjaSsMOS7Uxmnn7lYT990IReowvnBNBsBlcabfQTBV04xfUG0
/m0XUiUFjOxDBqbNzkEIblW7vK7ydSJtFMSljga54UAVXibQt9EAIF7B8k9l2iLa
mu9yEjyQy+ZQICTuAvPUEWe6va2CHVY9gYQLA31/zU0VBKZPTNExjaqK4j8bKs1/
7dOV1so39sIGBz21cUBec1o+yCS5SwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBt
hO2W/Lm+Nk0qsXW6mqQFsAou0cASc/vtGNCyBfoFNX6aKXsVCHxq2aq2TUKWENs+
mKmYu1lZVhBOmLshyllh3RRoL3Ohp3jCwXytkWQ7ElcGjDzNGc0FArzB8xFyQNdK
MNvXDi/ErzgrHGSpcvmGHiOhMf3UzChMWbIr6udoDlMbSIO7+8F+jUJkh4Xl1lKb
YeN5fsLZp7T/6YvbFSPpmbn1YoE2vKtuGKxObRrhU3h4JHdp1Zel1pZ6lh5iM0ec
SD11SximGIYCjfZpRqI3q50mbxCd7ckULz+UUPwLrfOds4VrVVSj+x0ZdY19Plv2
9shw5ez6Cn7E3IfzqNHO
-----END CERTIFICATE-----
```

AWS GovCloud (US-West) — -1 us-gov-west

DSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC7TCCAq0CCQCWukjZ5V4aZzAJBgcqhkjOOAQDMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkw
FwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYD
VQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAeFw0xMjAxMDUxMjU2MTJaFw0z
ODAxMDUxMjU2MTJaMFwxCzAJBgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9u
IFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNl
cnZpY2VzIExMQzCCAbcwggEsBgcqhkjOOAQBMIIBHwKBgQCjkvcS2bb1VQ4yt/5e
ih5OO6kK/n1Lzllr7D8ZwtQP8fOEpp5E2ng+D6Ud1Z1gYipr58Kj3nssSNpI6bX3
VyIQzK7wLclnd/YozqNNmgIyZecN7EglK9ITHJLP+x8FtUpt3QbyYXJdmVMegN6P
hviYt5JH/nYl4hh3Pa1HJdskgQIVALVJ3ER11+Ko4tP6nwvHwh6+ERYRAoGBAI1j
k+tkqMVHuAFcvAGKocTgsjJem6/5qomzJuKDmbJNu9Qxw3rAotXau8Qe+MBcJl/U
hhy1KHVpCGl9fueQ2s6IL0CaO/buycU1CiYQk40KNHCcHfNiZbdlx1E9rpUp7bnF
lRa2v1ntMX3caRVDdbtPEWmdxSCYsYFDk4mZrOLBA4GEAAKBgEbmeve5f8LIE/Gf
MNmP9CM5eovQOGx5ho8WqD+aTebs+k2tn92BBPqeZqpWRa5P/+jrdKml1qx4llHW
MXrs3IgIb6+hUIB+S8dz8/mmO0bpr76RoZVCXYab2CZedFut7qc3WUH9+EUAH5mw
vSeDCOUMYQR7R9LINYwouHIziqQYMAkGByqGSM44BAMDLwAwLAIUWXBlk40xTwSw
7HX32MxXYruse9ACFBNGmdX2ZBrVNGrN9N2f6ROk0k9K
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDITCCAoqgAwIBAgIUe5wGF3jfb7lUHzvDxmM/ktGCLwwwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAO
BgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExD
MB4XDTI0MDUwNzE3MzAzMloXDTI5MDUwNjE3MzAzMlowXDELMAkGA1UEBhMCVVMx
```

```
GTAXBgNVBAgTEFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAe
BgNVBAoTF0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQCpohwYUVPH9I7Vbkb3WMe/JB0Y/bmfVj3VpcK445YBRO9K80al
esjgBc2tAX4KYg4Lht4EBKccLHTzaNi51YEGX1aLNrSmxhz1+WtzNLNUsyY3zD9z
vwX/3k1+JB2dRA+m+Cpwx4mjzZyAeQtHtegVaAytkmqtxQrSCexBxvqRqQIDAQAB
o4HfMIHcMAsGA1UdDwQEAwIHgDAdBgNVHQ4EFgQU1ZXneBYnPvYXkHVlVjg7918V
gE8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAU1ZXneBYnPvYXkHVlVjg7918VgE+hYKReMFwxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdT
ZWF0dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQ4IUe5wGF3jf
b7lUHzvDxmM/ktGCLwwwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOBgQCbTdpx1Iob9SwUReY4exMnlwQlmkTLyA8tYGWzchCJOJJEPfsW0ryy1A0H
YIuvyUty3rJdp9ib8h3GZR71BkZnNddHhy06kPs4p8ewF8+d8OWtOJQcI+ZnFfG4
KyM4rUsBrljpG2aOCm12iACEyrvgJJrS8VZwUDZS6mZEnn/lhA==
-----END CERTIFICATE-----
```

RSA-2048

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDOzCCAiOgAwIBAgIJANCOF0Q6ohnuMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFwxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQIExBXYXNoaW5ndG9uIFN0YXRlMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0
dGxlMSAwHgYDVQQKExdBbWF6b24gV2ViIFNlcnZpY2VzIExMQzAgFw0xNTA5MTAx
OTQyNDdaGA8yMTk1MDIxMzE5NDI0N1owXDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNVBAgT
EFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUxEDAOBgNVBAcTB1NlYXR0bGUxIDAeBgNVBAoTF0Ft
YXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMgTExDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAzIcGTzNqie3f1olrrqcfzGfbymSM2QfbTzDIOG6xXXeFrCDAmOq0wUhi
3fRCuoeHlKOWAPu76B9os71+zgF22dIDEVkpqHCjBrGzDQZXXUwOzhm+PmBUI8Z1
qvbVD4ZYhjCujWWzrsX6Z4yEK7PEFjtf4M4W8euw0RmiNwjy+knIFa+VxK6aQv94
lW98URFP2fD84xedHp6ozZlr3+RZSIFZsOiyxYsgiwTbesRMI0Y7LnkKGCIHQ/XJ
OwSISWaCddbu59BZeADnyhl4f+pWaSQpQQ1DpXvZAVBYvCH97J1oAxLfH8xcwgSQ
/se3wtn095VBt5b7qTVjOvy6vKZazwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA/
S8+a9csfASkdtQUOLsBynAbsBCH9Gykq2m8JS7YE4TGvqlpnWehz78rFTzQwmz4D
fwq8byPkl6DjdF9utqZ0JUo/Fxelxom0h6oievtBlSkmZJNbgc2WYm1zi6ptViup
Y+4S2+vWZyg/X1PXD7wyRWuETmykk73uEyeWFBYKCHWsO9sI+62O4Vf8Jkuj/cie
1NSJX8fkervfLrZSHBYhxLbL+actVEo00tiyZz8GnhgWx5faCY38D/k4Y/j5Vz99
7lUX/+fWHT3+lTL8ZZK7fOQWh6NQpI0wTP9KtWqfOUwMIbgFQPoxkP00TWRmdmPz
WOwTObEf9ouTnjG9OZ20
-----END CERTIFICATE-----
```

Präzise Uhr- und Uhrzeitsynchronisierung auf Ihrer EC2 Instance

Eine konsistente und genaue Zeitreferenz auf Ihrer EC2 Amazon-Instance ist für viele Serveraufgaben und -prozesse von entscheidender Bedeutung. Zeitstempel in Systemprotokollen

sind wichtig, um den Zeitpunkt, zu dem Probleme aufgetreten sind, sowie die chronologische Reihenfolge von Ereignissen zu ermitteln. Wenn Sie das AWS CLI oder ein AWS SDK verwenden, um Anfragen von Ihrer Instance aus zu stellen, signieren diese Tools Anfragen in Ihrem Namen. Wenn die Datums- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer Instance falsch sind, kann dies zu einer Diskrepanz zwischen dem Datum in der Signatur und dem Datum der Anfrage führen, was zur AWS Ablehnung Ihrer Anfragen führen kann.

Um diesem wichtigen Aspekt Rechnung zu tragen, bietet Amazon den Amazon Time Sync Service an, der von allen EC2 Instanzen aus zugänglich ist und von verschiedenen genutzt wird AWS-Services. Der Service verwendet jeweils eine Flotte von satellitengestützten und atomaren Referenzuhren, AWS-Region um genaue und aktuelle Zeitwerte des globalen Standards Coordinated Universal Time (UTC) zu liefern.

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den lokalen Amazon Time Sync Service auf Ihren EC2 Instances zu verwenden. Für ein Backup zum lokalen Amazon Time Sync Service auf Ihren Instances oder um Ressourcen außerhalb von Amazon mit dem Amazon Time Sync Service EC2 zu verbinden, können Sie den öffentlichen Amazon Time Sync Service verwenden, der sich unter befindet `time.aws.com`. Der öffentliche Amazon Time Sync Service teilt genau wie der lokale Amazon Time Sync Service automatisch alle Schaltsekunden auf, die der UTC hinzugefügt werden. Der öffentliche Amazon Time Sync Service wird weltweit durch unsere Flotte von satellitengestützten und atomaren Referenzuhren unterstützt. AWS-Region

Zeitstempeln von Hardwarepaketen

Sie können Hardware-Paket-Zeitstempel auf Ihrer Instance aktivieren, um jedem eingehenden Netzwerkpaket einen 64-Bit-Zeitstempel mit einer Genauigkeit von Nanosekunden hinzuzufügen. Da der Zeitstempel für Hardwarepakete auf Hardwareebene erfolgt, also bevor das Paket den Kernel, den Socket oder die Anwendungsschicht erreicht, umgehen Sie alle Verzögerungen, die durch Software-Zeitstempel entstehen. Die zugrunde liegende Referenzuhr für Hardware-Zeitstempel ist die PTP-Hardware-Uhr von Amazon Time Sync Service.

Vorteile

Die Zeitstempelung von Hardwarepaketen bietet die folgenden Vorteile:

- Verbessert die Reihenfolge der Ereignisse, anhand derer auch die tatsächliche Reihenfolge bestimmt werden kann, in der Pakete bei Ihrer EC2 Instanz ankommen, wodurch eine faire Paketverarbeitung gewährleistet wird.
- Misst die unidirektionale Netzwerklatenz.

- Erhöht die Geschwindigkeit verteilter Transaktionen mit höherer Präzision und Genauigkeit im Vergleich zu den meisten lokalen Lösungen.

Voraussetzungen und Konfiguration

Um Hardware-Paket-Timestamping zu aktivieren, muss Ihre Instanz die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Muss eine Linux-Instanz sein.
- Erfüllen Sie die Anforderungen zur Unterstützung der PTP-Hardwareuhr.

Anweisungen zur Konfiguration finden Sie unter Hardware Packet Timestamping auf der Seite der Linux-Kerneltreiber für die Elastic Network Adapter (ENA) -Familie unter. GitHub

Schaltsekunden

Schaltsekunden wurden 1972 eingeführt. Sie sind gelegentliche einsekündige Anpassungen der UTC-Zeit, um Unregelmäßigkeiten bei der Erdrotation sowie Abweichungen zwischen der Internationalen Atomzeit (TAI) und der Sonnenzeit (Ut1) Rechnung zu tragen. Um Schaltsekunden für unsere Kunden zu verwalten, haben wir die Schaltsekundenaufteilung im Rahmen des Amazon Time Sync Service entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Augen auf bei der Verwendung von Schaltsekunden: Die nächste Schaltsekunde und AWS.

Schaltsekunden werden abgeschafft und wir stehen voll und ganz hinter der bei der 27. General Conference on Weights and Measures getroffenen Entscheidung, Schaltsekunden bis spätestens 2035 abzuschaffen.

Um diese Umstellung zu unterstützen, planen wir, während eines Schaltsekundenereignisses weiterhin Time Smearing einzusetzen, wenn auf den Amazon Time Sync Service über die lokale NTP-Verbindung oder über unsere öffentlichen NTP-Pools (`time.aws.com`) zugegriffen wird. Die PTP-Hardware-Uhr bietet jedoch keine Time Smearing-Option. Im Falle einer Schaltsekunde fügt die PTP-Hardware-Uhr die Schaltsekunde gemäß den UTC-Standards hinzu. Zeitquellen mit Leap Smearing und Zeitquellen mit Schaltsekunden sind in den meisten Fällen gleich. Da sie sich jedoch während eines Schaltsekundenereignisses unterscheiden, raten wir davon ab, während eines Schaltsekundenereignisses sowohl Zeitquellen mit Time Smearing als auch Zeitquellen ohne Time Smearing in Ihrer Zeit-Client-Konfiguration zu verwenden.

Themen

- Stellen Sie die Zeitreferenz auf Ihrer EC2 Instance ein, um den lokalen Amazon Time Sync Service zu verwenden
- Stellen Sie die Zeitreferenz auf Ihrer EC2 Instance oder einem beliebigen mit dem Internet verbundenen Gerät ein, um den öffentlichen Amazon Time Sync Service zu nutzen
- Vergleichen von Zeitstempeln für Ihre Linux-Instances
- Ändern der Zeitzone für Ihre Instance

Zugehörige Ressourcen

- AWS Compute-Blog: Es ist an der Zeit: Mikrosekundengenaue Uhren auf Amazon-Instances EC2
- AWS Cloud Operations & Migrations Blog: Die Genauigkeit der EC2 Amazon-Instance-Uhr mithilfe von Amazon Time Sync Service und Amazon verwalten CloudWatch — Teil 1
- (Linux) https://chrony-project.org/

Stellen Sie die Zeitreferenz auf Ihrer EC2 Instance ein, um den lokalen Amazon Time Sync Service zu verwenden

Der lokale Amazon Time Sync Service verwendet entweder das Network Time Protocol (NTP) oder stellt in unterstützten Instances eine lokale Precision Time Protocol (PTP)-Hardware-Uhr bereit. Die PTP-Hardware-Uhr unterstützt entweder eine NTP-Verbindung (Linux- und Windows-Instances) oder eine direkte PTP-Verbindung (nur Linux-Instances). Die NTP-Verbindung und die direkte PTP-Verbindung verwenden zwar die gleiche hochpräzise Zeitquelle, die direkte PTP-Verbindung ist jedoch genauer als die NTP-Verbindung. Die NTP-Verbindung mit dem Amazon Time Sync Service unterstützt „Leap Smearing“ (Aufteilung von Schaltsekunden). Bei der PTP-Verbindung mit der PTP-Hardware-Uhr gibt es dagegen keine zeitliche Verwischung. Weitere Informationen finden Sie unter Schaltsekunden.

Ihre Instances können wie folgt auf den lokalen Amazon Time Sync Service zugreifen:

- Über NTP an folgenden IP-Adressendpunkten:
  - IPv4: `169.254.169.123`
  - IPv6: `fd00:ec2::123` (Nur auf Nitro-basierten Instances verfügbar.)

- (Nur Linux) Über eine direkte PTP-Verbindung, um eine Verbindung mit einer lokalen PTP-Hardware-Uhr herzustellen:
  - `PHC0`

Amazon Linux AMIs AMIs, Windows und die meisten Partner AMIs konfigurieren Ihre Instance standardmäßig so, dass sie den IPv4 NTP-Endpunkt verwendet. Dies ist die empfohlene Einstellung für die meisten Kunden-Workloads. Für Instances, die von diesen aus gestartet werden, ist keine weitere Konfiguration erforderlich, AMIs es sei denn, Sie möchten den IPv6 Endpunkt verwenden oder eine direkte Verbindung zur PTP-Hardwareuhr herstellen.

Für NTP- und PTP-Verbindungen müssen keine VPC-Konfigurationsänderungen vorgenommen werden und Ihre Instance benötigt keinen Zugriff auf das Internet.

Überlegungen

- Für Services, die Link-Local-Adressen verwenden, gilt eine Obergrenze von 1 024 Paketen pro Sekunde (PPS). Dieses Limit umfasst die Summe von Route-53-Resolver-DNS-Abfragen, Instance Metadata Service (IMDS)-Anfragen, Amazon Time Service Network Time Protocol (NTP)-Anfragen und Windows Licensing Service-Anfragen (für Microsoft Windows-basierte Instances).
- Nur Linux-Instances können sich über eine direkte PTP-Verbindung mit der lokalen PTP-Hardware-Uhr verbinden. Windows-Instances verwenden NTP, um eine Verbindung zur lokalen PTP-Hardwareuhr herzustellen.

Inhalt

- Connect zum IPv4 Endpunkt des Amazon Time Sync Service her
- Connect zum IPv6 Endpunkt des Amazon Time Sync Service her
- Herstellen einer Verbindung mit der PTP-Hardware-Uhr

Connect zum IPv4 Endpunkt des Amazon Time Sync Service her

Ihr AMI hat den Amazon Time Sync Service möglicherweise bereits standardmäßig konfiguriert. Verwenden Sie andernfalls die folgenden Verfahren, um Ihre Instance so zu konfigurieren, dass sie den lokalen Amazon Time Sync Service über den IPv4 Endpunkt verwendet.

Hilfe zur Behebung von Problemen finden Sie unter Beheben von NTP-Synchronisierungsproblemen auf Linux-Instances oder Beheben von Zeitproblemen auf Windows-Instances.

Amazon Linux

AL2023 und neuere Versionen von Amazon Linux 2 sind standardmäßig so konfiguriert, dass sie den Amazon Time Sync IPv4 Service-Endpunkt verwenden. Wenn Sie bestätigen, dass Ihre Instance bereits konfiguriert ist, können Sie das folgenden Verfahren überspringen.

Um zu überprüfen, ob Chrony für die Verwendung des IPv4 Endpunkts konfiguriert ist

Führen Sie den folgenden Befehl aus. In der Ausgabe ^* gibt die Zeile, die mit beginnt, die bevorzugte Zeitquelle an.

```
chronyc sources -v | grep -F ^*
^* 169.254.169.123               3   4   377    14    +12us[+9653ns] +/-  290us
```

Um Chrony so zu konfigurieren, dass es auf älteren Versionen von Amazon Linux 2 eine Verbindung zum IPv4 Endpunkt herstellt

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und deinstallieren Sie den NTP-Service.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum erase 'ntp*'
   ```

2. Installieren Sie das Paket `chrony`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install chrony
   ```

3. Öffnen Sie die Datei `/etc/chrony.conf` mit einem Texteditor Ihrer Wahl, z. B. vim oder nano. Fügen Sie die folgende Zeile vor allen anderen `server` `pool` OD-Anweisungen ein, die möglicherweise in der Datei enthalten sind, und speichern Sie Ihre Änderungen:

   ```
   server 169.254.169.123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
   ```

4. Starten Sie den `chrony`-Daemon (`chronyd`) neu.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo service chronyd restart
   ```

   ```
   Starting chronyd:                                          [  OK  ]
   ```

> **Note**
>
> Auf RHEL und CentOS (bis zu Version 6) lautet der Servicename `chrony` anstatt `chronyd`.

5. Mithilfe des Befehls `chkconfig` können Sie konfigurieren, dass `chronyd` bei jedem Systemstart gestartet werden soll.

```
[ec2-user ~]$ sudo chkconfig chronyd on
```

6. Stellen Sie sicher, `chrony` dass der `169.254.169.123` IPv4 Endpunkt zum Synchronisieren der Uhrzeit verwendet wird.

```
[ec2-user ~]$ chronyc sources -v | grep -F ^*
```

`^*`Gibt in der Ausgabe die bevorzugte Zeitquelle an.

```
^* 169.254.169.123               3   6    17    43    -30us[ -226us] +/-  287us
```

7. Überprüfen Sie die von `chrony` gemeldeten Zeitsynchronisierungsmetriken.

```
[ec2-user ~]$ chronyc tracking
```

```
Reference ID    : A9FEA97B (169.254.169.123)
Stratum         : 4
Ref time (UTC)  : Wed Nov 22 13:18:34 2017
System time     : 0.000000626 seconds slow of NTP time
Last offset     : +0.002852759 seconds
RMS offset      : 0.002852759 seconds
Frequency       : 1.187 ppm fast
Residual freq   : +0.020 ppm
Skew            : 24.388 ppm
Root delay      : 0.000504752 seconds
Root dispersion : 0.001112565 seconds
Update interval : 64.4 seconds
Leap status     : Normal
```

Ubuntu

Um Chrony so zu konfigurieren, dass es auf Ubuntu eine Verbindung zum IPv4 Endpunkt herstellt

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und installieren Sie mit `apt` das `chrony`-Paket.

```
ubuntu:~$ sudo apt install chrony
```

> **Note**
>
> Sofern erforderlich, aktualisieren Sie Ihre Instance, indem Sie zuerst `sudo apt update` ausführen.

2. Öffnen Sie die Datei `/etc/chrony/chrony.conf` mit einem Texteditor Ihrer Wahl, z. B. vim oder nano. Fügen Sie die folgende Zeile vor beliebigen anderen `server`- oder `pool`-Anweisungen ein, die bereits in der Datei vorhanden sind. Speichern Sie dann Ihre Änderungen:

```
server 169.254.169.123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
```

3. Den Service `chrony` neu starten.

```
ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/chrony restart
```

```
Restarting chrony (via systemctl): chrony.service.
```

4. Stellen Sie sicher, `chrony` dass der `169.254.169.123` IPv4 Endpunkt zum Synchronisieren der Uhrzeit verwendet wird.

```
ubuntu:~$ chronyc sources -v | grep -F ^*
```

In der Ausgabe `^*` gibt die Zeile, die mit beginnt, die bevorzugte Zeitquelle an.

```
^* 169.254.169.123               3   6    17    12    +15us[  +57us] +/-  320us
```

5. Überprüfen Sie die von `chrony` gemeldeten Zeitsynchronisierungsmetriken.

```
ubuntu:~$ chronyc tracking
```

```
Reference ID    : 169.254.169.123 (169.254.169.123)
Stratum         : 4
Ref time (UTC)  : Wed Nov 29 07:41:57 2017
System time     : 0.000000011 seconds slow of NTP time
Last offset     : +0.000041659 seconds
RMS offset      : 0.000041659 seconds
Frequency       : 10.141 ppm slow
Residual freq   : +7.557 ppm
Skew            : 2.329 ppm
Root delay      : 0.000544 seconds
Root dispersion : 0.000631 seconds
Update interval : 2.0 seconds
Leap status     : Normal
```

SUSE Linux

Ab SUSE Linux Enterprise Server 15 ist `chrony` die Standardimplementierung von NTP.

Um Chrony für die Verbindung zum IPv4 Endpunkt unter SUSE Linux zu konfigurieren

1. Öffnen Sie die Datei `/etc/chrony.conf` mit einem Texteditor Ihrer Wahl, z. B. vim oder nano.
2. Überprüfen Sie, ob die Datei die folgende Zeile enthält:

   ```
   server 169.254.169.123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
   ```

   Wenn diese Zeile nicht vorhanden ist, fügen Sie sie hinzu.
3. Kommentieren Sie alle anderen Server- oder Pool-Zeilen aus.
4. Öffnen Sie YaST und aktivieren Sie den Chrony-Service.

Windows

Ab der Version vom August 2018 AMIs verwendet Windows standardmäßig den Amazon Time Sync Service. Für Instances, die von diesen aus gestartet werden, ist keine weitere Konfiguration erforderlich, AMIs und Sie können die folgenden Verfahren überspringen.

Überprüfen Sie zunächst Ihre aktuelle NTP-Konfiguration, wenn Sie eine AMI verwenden, für die der Amazon Time Sync Service nicht standardmäßig konfiguriert ist. Wenn Ihre Instance bereits den IPv4 Endpunkt des Amazon Time Sync Service verwendet, ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Wenn Ihre Instance den Amazon Time Sync Service nicht verwendet, schließen Sie das Verfahren ab, um den NTP-Server so zu ändern, dass er den Amazon Time Sync Service verwendet.

So überprüfen Sie die NTP-Konfiguration

1. Öffnen Sie in Ihrer Instance ein Eingabeaufforderungsfenster.
2. Mit folgendem Befehl zeigen Sie die derzeitige NTP-Konfiguration an:

   ```
   w32tm /query /configuration
   ```

   Dieser Befehl gibt die aktuellen Konfigurationseinstellungen für die Windows-Instance zurück und zeigt, ob eine Verbindung mit dem Amazon Time Sync Service besteht.
3. Mit folgendem Befehl wird der Status der derzeitigen Konfiguration angezeigt (optional):

   ```
   w32tm /query /status
   ```

   Dieser Befehl gibt Informationen wie den Zeitpunkt der letzten Synchronisierung der Instance mit dem NTP-Server und das Abrufintervall zurück.

So stellen Sie den NTP-Server auf die Verwendung des Amazon Time Sync Service ein

1. Führen Sie über das Eingabeaufforderungsfenster den folgenden Befehl aus:

   ```
   w32tm /config /manualpeerlist:169.254.169.123 /syncfromflags:manual /update
   ```
2. Mit folgendem Befehl überprüfen Sie Ihre neuen Einstellungen:

   ```
   w32tm /query /configuration
   ```

   Vergewissern Sie sich, dass in der zurückgegebenen Ausgabe der `169.254.169.123` IPv4 Endpunkt `NtpServer` angezeigt wird.

Standard-NTP-Einstellungen für Amazon Windows AMIs

Amazon Machine Images (AMIs) halten sich im Allgemeinen an die out-of-the-box Standardeinstellungen, außer in Fällen, in denen Änderungen erforderlich sind, um in der EC2 Infrastruktur zu funktionieren. Die folgenden Einstellungen funktionieren in einer virtualisierten Umgebung erwiesenermaßen gut. Zudem weicht die Uhrzeit nie um mehr als eine Sekunde ab:

- Aktualisierungsintervall — Legt fest, wie oft der Zeitservice die Systemzeit an die Genauigkeit anpasst. AWS konfiguriert das Aktualisierungsintervall so, dass es alle zwei Minuten erfolgt.
- NTP-Server — Ab der Version vom August 2018 AMIs verwenden Sie standardmäßig den Amazon Time Sync Service. Auf diesen Zeitdienst kann von jedem Endpunkt aus zugegriffen werden, der AWS-Region sich am 169.254.169.123 IPv4 befindet. Zudem gibt das Flag 0x9 an, dass der Zeitdienst als Client fungiert und dass `SpecialPollInterval` verwendet werden soll, um zu ermitteln, wie häufig der Abgleich mit dem konfigurierten Zeitserver erfolgen soll.
- Typ – „NTP“ bedeutet, dass der Service als eigenständiger NTP-Client und nicht als Teil einer Domain fungiert.
- Aktiviert und InputProvider — Der Zeitdienst ist aktiviert und stellt dem Betriebssystem Zeit zur Verfügung.
- Spezielles Abrufintervall – Fragt den konfigurierten NTP-Server alle 900 Sekunden (15 Minuten) ab.

Registry-Pfad	Tastenname	Daten
HKL M:\System\\ servicesCurrentControlSet\ w32time\ Config	UpdateInterval	120
HKL M:\System\\ services\ CurrentControlSet w32time\ Parameter	NtpServer	169.254.169.123,0x9
HKL M:\System\\ services\ CurrentControlSet w32time\ Parameter	Typ	NTP

Registry-Pfad	Tastenname	Daten
HKL M:\System\\ services\ CurrentControlSet w32time\\ TimeProviders NtpClient	Aktiviert	1
HKL M:\System\\ services\ CurrentControlSet w32time\\ TimeProviders NtpClient	InputProvider	1
HKL M:\System\\ services\ CurrentControlSet w32time\\ TimeProviders NtpClient	SpecialPollInterval	900

Connect zum IPv6 Endpunkt des Amazon Time Sync Service her

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie sich die unter beschriebenen Schritte Connect zum IPv4 Endpunkt des Amazon Time Sync Service her unterscheiden, wenn Sie Ihre Instance so konfigurieren, dass sie den lokalen Amazon Time Sync Service über den IPv6 Endpunkt verwendet. Es wird nicht der gesamte Konfigurationsprozess des Amazon Time Sync Service erklärt.

Der IPv6 Endpunkt ist nur auf Nitro-basierten Instances zugänglich.

Es wird nicht empfohlen, sowohl die Einträge als auch die IPv4 IPv6 Endpunkteinträge zusammen zu verwenden. Die Pakete IPv4 und IPv6 NTP stammen von demselben lokalen Server für Ihre Instanz. Die Konfiguration IPv4 sowohl als auch der IPv6 Endpunkte ist nicht erforderlich und wird die Genauigkeit der Uhrzeit auf Ihrer Instanz nicht verbessern.

Linux

Je nachdem, welche Linux-Distribution Sie verwenden, verwenden Sie, wenn Sie den Schritt zum Bearbeiten der `chrony.conf` Datei erreichen, den IPv6 Endpunkt des Amazon Time Sync Service (`fd00:ec2::123`) und nicht den IPv4 Endpunkt (`169.254.169.123`):

```
server fd00:ec2::123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
```

Speichern Sie die Datei und stellen Sie sicher, dass Chrony den `fd00:ec2::123` IPv6 Endpunkt verwendet, um die Zeit zu synchronisieren:

```
[ec2-user ~]$ chronyc sources -v
```

Wenn Sie in der Ausgabe den `fd00:ec2::123` IPv6 Endpunkt sehen, ist die Konfiguration abgeschlossen.

Windows

Wenn Sie den Schritt erreicht haben, den NTP-Server so zu ändern, dass er den Amazon Time Sync Service verwendet, verwenden Sie den IPv6 Endpunkt des Amazon Time Sync Service (`fd00:ec2::123`) und nicht den IPv4 Endpunkt (`169.254.169.123`):

```
w32tm /config /manualpeerlist:fd00:ec2::123 /syncfromflags:manual /update
```

Stellen Sie sicher, dass Ihre neuen Einstellungen den `fd00:ec2::123` IPv6 Endpunkt zur Zeitsynchronisierung verwenden:

```
w32tm /query /configuration
```

Vergewissern Sie sich, dass in der Ausgabe der `fd00:ec2::123` IPv6 Endpunkt `NtpServer` angezeigt wird.

Herstellen einer Verbindung mit der PTP-Hardware-Uhr

Die PTP-Hardware-Uhr ist Teil des AWS Nitro-Systems, sodass auf unterstützten Bare-Metal- und virtualisierten EC2 Instanzen direkt darauf zugegriffen werden kann, ohne dass Kundenressourcen in Anspruch genommen werden müssen.

Die NTP-Endpunkte für die PTP-Hardware-Uhr sind die gleichen wie für den regulären Amazon Time Sync Service. Wenn Ihre Instance über eine PTP-Hardware-Uhr verfügt und Sie die NTP-Verbindung (entweder zum IPv6 Endpunkt IPv4 oder) konfiguriert haben, wird Ihre Instance-Zeit automatisch von der PTP-Hardware-Uhr über NTP abgerufen.

Für Linux-Instances können Sie eine direkte PTP-Verbindung konfigurieren, um eine präzisere Uhrzeit zu erhalten als bei der NTP-Verbindung. Windows-Instances unterstützen nur eine NTP-Verbindung zur PTP-Hardware-Uhr.

Voraussetzungen

Die PTP-Hardware-Uhr ist in einer Instance verfügbar, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

- Unterstützt AWS-Regionen: USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), Asien-Pazifik (Malaysia), Asien-Pazifik (Thailand), Asien-Pazifik (Tokio) und Europa (Stockholm)
- Unterstützte Local Zones: USA Ost (New York City)
- Unterstützte Instance-Familien:
  - Allgemeiner Zweck: M7a, M7g, M7gd, M7i, M8g, M8gd
  - Computeroptimiert: C7a, C7gd, C7i, C8g, C8gd
  - Speicheroptimiert: R7a, R7g, R7gd, R7i, R8g, R8GD, U7i-6TB, U7i-8TB, U7i-12TB, U7in-16 TB, U7in-24 TB, U7in-32 TB, x8G
  - Speicheroptimiert: i7i, i7Ie, i8G
  - Hochleistungsrechnen: HPC7a
- (Nur Linux) Installation der ENA-Treiberversion 2.10.0 oder höher für ein unterstütztes Betriebssystem. Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie in den Treibervoraussetzungen unter. GitHub

(Nur Linux) Eine direkte PTP-Verbindung mit der PTP-Hardware-Uhr konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Linux-Instance für die Verwendung des lokalen Amazon Time Sync Service über die PTP-Hardware-Uhr konfigurieren und dabei eine direkte PTP-Verbindung verwenden. Dafär muss der `chrony`-Konfigurationsdatei ein Servereintrag für die PTP-Hardware-Uhr hinzugefügt werden.

Eine direkte PTP-Verbindung mit der PTP-Hardware-Uhr konfigurieren (nur Linux-Instances)

1. Voraussetzungen für die Installation

   Stellen Sie eine Verbindung zur Ihrer Linux-Instance her und führen Sie die folgenden Schritte aus:

   a. Installieren Sie den Linux-Kernel-Treiber für die Elastic Network Adapter (ENA)-Version 2.10.0 oder höher.

   b. Aktivieren Sie die PTP-Hardware-Uhr.

   Die Installationsanweisungen finden Sie unter Linux-Kernel-Treiber für die Elastic Network Adapter (ENA) -Familie auf GitHub.

2. Überprüfen Sie das ENA-PTP-Gerät

Stellen Sie sicher, dass das ENA-PTP-Hardware-Uhrgerät auf Ihrer Instance angezeigt wird.

```
[ec2-user ~]$ for file in /sys/class/ptp/*; do echo -n "$file: "; cat "$file/
clock_name"; done
```

Erwartete Ausgabe

```
/sys/class/ptp/ptp<index>: ena-ptp-<PCI slot>
```

Wobei gilt:

- *index*ist der im Kernel registrierte PTP-Hardware-Taktindex.
- *PCI slot*ist der PCI-Steckplatz des ENA-Ethernet-Controllers. Dies ist derselbe Steckplatz wie unter gezeigt`lspci | grep ENA`.

Beispielausgabe

```
/sys/class/ptp/ptp0: ena-ptp-05
```

Sollte `ena-ptp-`*<PCI slot>* nicht in der Ausgabe enthalten sein, wurde der ENA-Treiber nicht korrekt installiert. Informationen zum Installieren des Treibers finden Sie in Schritt 1 dieses Verfahrens.

3. Konfigurieren Sie den PTP-Symlink

   PTP-Geräte werden normalerweise benannt usw. `/dev/ptp0`/`dev/ptp1`, wobei ihr Index von der Reihenfolge der Hardware-Initialisierung abhängt. Durch das Erstellen eines Symlinks wird sichergestellt, dass Anwendungen wie Chrony unabhängig von Indexänderungen konsistent auf das richtige Gerät verweisen.

   Die neueste Version von Amazon Linux 2023 AMIs enthält eine `udev` Regel, die den `/dev/ptp_ena` Symlink erstellt und auf den richtigen `/dev/ptp` Eintrag verweist, der dem ENA-Host zugeordnet ist.

   Prüfen Sie zunächst, ob der Symlink vorhanden ist, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

   ```
   [ec2-user ~]$ ls -l /dev/ptp*
   ```

Beispielausgabe

```
crw------- 1 root root 245, 0 Jan 31 2025 /dev/ptp0
lrwxrwxrwx 1 root root      4 Jan 31 2025 /dev/ptp_ena -> ptp0
```

Wobei gilt:

- `/dev/ptp<index>`ist der Pfad zum PTP-Gerät.
- `/dev/ptp_ena`ist der konstante Symlink, der auf dasselbe PTP-Gerät zeigt.

Wenn der `/dev/ptp_ena` Symlink vorhanden ist, fahren Sie mit Schritt 4 dieses Verfahrens fort. Wenn er fehlt, gehen Sie wie folgt vor:

a. Fügen Sie die folgende `udev` Regel hinzu.

```
[ec2-user ~]$ echo "SUBSYSTEM==\"ptp\", ATTR{clock_name}==\"ena-ptp-*\",
 SYMLINK += \"ptp_ena\"" | sudo tee -a /etc/udev/rules.d/53-ec2-network-
interfaces.rules
```

b. Laden Sie die `udev` Regel neu, indem Sie entweder die Instanz neu starten oder indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
[ec2-user ~]$ sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
```

4. Konfigurieren Sie Chrony

chrony muss so konfiguriert werden, dass der `/dev/ptp_ena` Symlink verwendet wird, anstatt direkt auf/zu verweisen. `dev/ptp<index>`

a. Bearbeiten Sie `/etc/chrony.conf` mithilfe eines Text-Editors und fügen Sie an einer beliebigen Stelle in der Datei die folgende Zeile hinzu.

```
refclock PHC /dev/ptp_ena poll 0 delay 0.000010 prefer
```

b. Starten Sie chrony erneut.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart chronyd
```

5. Überprüfen Sie die Chrony-Konfiguration

   Vergewissern Sie sich, dass chrony die PTP-Hardware-Uhr für die Zeitsynchronisierung in dieser Instance verwendet.

   ```
   [ec2-user ~]$ chronyc sources
   ```

   Erwartete Ausgabe

   ```
   MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
   ===============================================================================
   #* PHC0                          0   0    377    1   +2ns[ +1ns] +/-   5031ns
   ```

   In der zurückgegebenen Ausgabe gibt * die bevorzugte Zeitquelle an. PHC0 entspricht der PTP-Hardware-Uhr. Nach dem Neustart von chrony dauert es möglicherweise einige Sekunden, bis das Sternchen angezeigt wird.

Stellen Sie die Zeitreferenz auf Ihrer EC2 Instance oder einem beliebigen mit dem Internet verbundenen Gerät ein, um den öffentlichen Amazon Time Sync Service zu nutzen

Sie können Ihre Instance oder ein beliebiges Gerät mit Internetverbindung (etwa Ihren lokalen Computer oder einen lokalen Server) für die Verwendung des öffentlichen Amazon Time Sync Service konfigurieren, der im Internet unter `time.aws.com` zur Verfügung steht. Sie können den öffentlichen Amazon Time Sync Service als Backup für den lokalen Amazon Time Sync Service verwenden und um Ressourcen außerhalb des Amazon Time Sync Service AWS zu verbinden.

> **Note**
>
> Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den lokalen Amazon Time Sync Service auf Ihren Instances zu verwenden und den öffentlichen Amazon Time Sync Service nur als Backup zu verwenden.

Verwenden Sie die Anleitung für das Betriebssystem Ihrer Instance oder Ihres Gerätes.

Linux

So konfigurieren Sie Ihre Linux-Instance oder Ihr Linux-Gerät mithilfe von chrony oder ntpd für die Verwendung des öffentlichen Amazon Time Sync Service

1. Bearbeiten Sie `/etc/chrony.conf` (bei Verwendung von chrony) oder `/etc/ntp.conf` (bei Verwendung von ntpd) mithilfe eines Text-Editors wie folgt:

   a. Entfernen Sie Zeilen, die mit `server` beginnen, oder kommentieren Sie sie aus (mit Ausnahme ggf. vorhandener Verbindungen mit dem lokalen Amazon Time Sync Service), damit Ihre Instance oder Ihr Gerät nicht versucht, Server mit und ohne Time Smearing gemeinsam zu verwenden.

   > **Important**
   >
   > Wenn Sie Ihre EC2 Instance so einrichten, dass sie sich mit dem öffentlichen Amazon Time Sync Service verbindet, entfernen Sie nicht die folgende Zeile, die Ihre Instance so konfiguriert, dass sie sich mit dem lokalen Amazon Time Sync Service verbindet. Der lokale Amazon Time Sync Service stellt eine direktere Verbindung dar und bietet eine höhere Zeitgenauigkeit. Der öffentliche Amazon Time Sync Service sollte nur als Ausweichlösung verwendet werden.
   >
   > ```
   > server 169.254.169.123 prefer iburst minpoll 4 maxpoll 4
   > ```

   b. Fügen Sie die folgende Zeile hinzu, um eine Verbindung mit dem öffentlichen Amazon Time Sync Service herzustellen.

   ```
   pool time.aws.com iburst
   ```

2. Starten Sie den Daemon mithilfe eines der folgenden Befehle neu.

   - chrony

     ```
     sudo service chronyd force-reload
     ```

   - ntpd

     ```
     sudo service ntp reload
     ```

macOS

So konfigurieren Sie Ihre macOS-Instance oder Ihr macOS-Gerät für die Verwendung des öffentlichen Amazon Time Sync Service

1. Öffnen Sie Systemeinstellungen.
2. Wählen Sie Date & Time (Datum und Uhrzeit) und dann die Registerkarte Date & Time (Datum und Uhrzeit).
3. Um Änderungen vorzunehmen, wählen Sie das Schlosssymbol und geben Sie Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Geben Sie für Set date and time automatically (Datum und Uhrzeit automatisch festlegen) den Wert **`time.aws.com`** ein.

Windows

So konfigurieren Sie Ihre Windows-Instance oder Ihr Windows-Gerät für die Verwendung des öffentlichen Amazon Time Sync Service

1. Öffnen Sie das Control Panel (Bedienfeld).
2. Wählen Sie das Symbol für Date and Time (Datum und Uhrzeit).
3. Wählen Sie die Registerkarte Internet Time (Internetzeit). Diese Registerkarte ist nicht verfügbar, wenn Ihr PC in eine Domain eingebunden ist. In diesem Fall synchronisiert er die Zeit mit dem Domain-Controller. Sie können den Controller für die Verwendung des öffentlichen Amazon Time Sync Service konfigurieren.
4. Wählen Sie Change settings (Einstellungen ändern).
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Mit einem Internet-Zeitserver synchronisieren.
6. Geben Sie neben Server **`time.aws.com`** ein.

So konfigurieren Sie Ihre Windows Server-Instance oder Ihr Windows Server-Gerät für die Verwendung des öffentlichen Amazon Time Sync Service

- Folgen Sie den Anweisungen von Microsoft, um Ihre Registry zu aktualisieren.

Vergleichen von Zeitstempeln für Ihre Linux-Instances

Wenn Sie den Amazon Time Sync Service verwenden, können Sie die Zeitstempel auf Ihren Amazon EC2 Linux-Instances mit vergleichen ClockBound , um die tatsächliche Uhrzeit eines Ereignisses zu ermitteln. ClockBound misst die Uhrgenauigkeit Ihrer EC2 Instance und ermöglicht es Ihnen zu überprüfen, ob ein bestimmter Zeitstempel in Bezug auf die aktuelle Uhr Ihrer Instance in der Vergangenheit oder future liegt. Diese Informationen sind nützlich, um die Reihenfolge und Konsistenz von Ereignissen und Transaktionen zwischen den EC2 Instanzen zu bestimmen, unabhängig vom geografischen Standort der einzelnen Instances.

ClockBound ist ein Open-Source-Daemon und eine Open-Source-Bibliothek. Weitere Informationen ClockBound, einschließlich Installationsanweisungen, finden Sie ClockBoundunter GitHub.

ClockBound wird nur für Linux-Instances unterstützt.

Bei Verwendung der direkten PTP-Verbindung mit der PTP-Hardware-Uhr unterschätzt Ihr Zeit-Daemon (beispielsweise chrony) die Zeitfehlergrenze. Das liegt daran, dass eine PTP-Hardware-Uhr im Gegensatz zu NTP nicht die richtigen Informationen zur Fehlergrenze an chrony übergibt. Folglich geht Ihr Daemon für die Zeitsynchronisierung davon aus, dass die UTC-Zeit der Uhr korrekt ist, und verwendet daher eine Fehlergrenze von `0`. Um die vollständige Fehlergrenze zu messen, berechnet das Nitro-System die Fehlergrenze der PTP-Hardware-Uhr und stellt sie Ihrer EC2 Instanz über das ENA-Treiberdateisystem zur Verfügung. `sysfs` Dies ist direkt als Wert in Nanosekunden lesbar.

De PTP-Hardware-Uhr abrufen

1. Rufen Sie zunächst mithilfe eines der folgenden Befehle den korrekten Standort der PTP-Hardware-Uhr ab. Der Pfad im Befehl unterscheidet sich je nach AMI, das zum Starten der Instance verwendet wird.

   - Für Amazon Linux 2:

     ```
     cat /sys/class/net/eth0/device/uevent | grep PCI_SLOT_NAME
     ```

   - Für Amazon Linux 2023:

     ```
     cat /sys/class/net/ens5/device/uevent | grep PCI_SLOT_NAME
     ```

   Die Ausgabe gibt den PCI-Steckplatz an, an dem sich die PTP-Hardware-Uhr befindet. In diesem Beispiel ist der Speicherort `0000:00:03.0`.

```
PCI_SLOT_NAME=0000:00:03.0
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den PTP-Hardware-Zeitfehler abzurufen. Geben Sie den PCI-Steckplatznamen aus dem vorherigen Schritt an.

```
cat /sys/bus/pci/devices/0000:00:03.0/phc_error_bound
```

   Die Ausgabe gibt die Zeitfehlergrenze der PTP-Hardware-Uhr in Nanosekunden an.

Um bei Verwendung der direkten PTP-Verbindung zur PTP-Hardware-Uhr den korrekten Taktfehler zu berechnen, müssen Sie den Zeitfehler hinzufügen, der von chrony oder ClockBound zu dem Zeitpunkt, zu dem die PTP-Hardware-Uhr abgerufen wird, chrony gebunden ist. Weitere Informationen zur Messung und Überwachung der Uhrgenauigkeit finden Sie unter Die Genauigkeit der EC2 Amazon-Instance-Uhr mithilfe des Amazon Time Sync Service verwalten und Amazon CloudWatch — Teil 1.

Ändern der Zeitzone für Ihre Instance

EC2 Amazon-Instances sind standardmäßig auf die Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time) eingestellt. Sie können die Zeit für eine Instance auf die lokale Zeitzone oder auf eine andere Zeitzone in Ihrem Netzwerk festlegen.

Verwenden Sie die Anleitung für das Betriebssystem Ihrer Instance.

Linux

> **Important**
>
> Diese Informationen gelten für Amazon Linux. Weitere Informationen zu anderen Verteilungen finden Sie in der jeweiligen Dokumentation.

So ändern Sie die Zeitzone auf Amazon Linux

1. Zeigen Sie die aktuelle Zeitzoneneinstellung des Systems an.

```
[ec2-user ~]$ timedatectl
```

2. Listen Sie die verfügbaren Zeitzonen auf.

```
[ec2-user ~]$ timedatectl list-timezones
```

3. Legen Sie die ausgewählte Zeitzone fest.

```
[ec2-user ~]$ sudo timedatectl set-timezone America/Vancouver
```

4. (Optional) Bestätigen Sie durch erneutes Ausführen des Befehls timedatectl, dass die aktuelle Zeitzone auf die neue Zeitzone geändert wird.

```
[ec2-user ~]$ timedatectl
```

Windows

So ändern Sie die Zeitzone für eine Windows-Instance

1. Öffnen Sie in Ihrer Instance ein Eingabeaufforderungsfenster.
2. Ermitteln Sie die Zeitzone, die in Ihrer Instance verwendet wird. Mit dem folgenden Befehl zeigen Sie eine Liste aller Zeitzonen an:

```
tzutil /l
```

   Dieser Befehl gibt eine Liste mit allen verfügbaren Zeitzonen im folgenden Format zurück:

```
display name
time zone ID
```

3. Ermitteln Sie die ID der Zeitzone, die Sie der Instance zuordnen möchten.
4. Beispiel: Weisen Sie die UTC-Zeitzone zu:

```
tzutil /s "UTC"
```

   Beispiel: Pazifische Standardzeit zuweisen:

```
tzutil /s "Pacific Standard Time"
```

Wenn Sie die Zeitzone für eine Windows-Instance ändern, müssen Sie sicherstellen, dass die Zeitzone bei Systemneustarts erhalten bleibt. Andernfalls ändert sich die Zeit beim Neustart einer Instance wieder in UTC. Sie können Ihre Zeitzoneneinstellung beibehalten, indem Sie einen RealTimeIsUniversal-Registrierungsschlüssel hinzufügen. Dieser Schlüssel wird standardmäßig für alle Instances der aktuellen Generation festgelegt. Um zu überprüfen, ob der RealTimeIsUniversal Registrierungsschlüssel gesetzt ist, lesen Sie Schritt 3 des folgenden Verfahrens. Ist der Schlüssel nicht festgelegt, führen Sie die folgenden Schritte von Anfang an aus.

So legen Sie den RealTimeIsUniversal Registrierungsschlüssel fest

1. Öffnen Sie in der Instance ein Eingabeaufforderungsfenster.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Registrierungsschlüssel hinzuzufügen:

```
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /
v RealTimeIsUniversal /d 1 /t REG_DWORD /f
```

3. Stellen Sie sicher, dass die Instance den Schlüssel erfolgreich gespeichert hat, bevor Sie folgenden Befehl ausführen (optional):

```
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
\TimeZoneInformation" /s
```

   Dieser Befehl gibt die Unterschlüssel für den Registrierungsschlüssel TimeZoneInformation zurück. Die Ausgabe des RealTimeIsUniversal-Schlüssels am Ende der Liste sollte ähnlich dem folgenden Beispiel aussehen:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
    Bias                            REG_DWORD     0x1e0
    DaylightBias                    REG_DWORD     0xffffffc4
    DaylightName                    REG_SZ        @tzres.dll,-211
    DaylightStart                   REG_BINARY    00000300020002000000000000000000
    StandardBias                    REG_DWORD     0x0
    StandardName                    REG_SZ        @tzres.dll,-212
    StandardStart                   REG_BINARY    00000B0001000200000000000000000
    TimeZoneKeyName                 REG_SZ        Pacific Standard Time
    DynamicDaylightTimeDisabled     REG_DWORD     0x0
    ActiveTimeBias                  REG_DWORD     0x1a4
    RealTimeIsUniversal             REG_DWORD     0x1
```

Gerätetreiber für Ihre EC2 Instanz verwalten

Gerätetreiber sind Softwarekomponenten, die mit der virtualisierten Hardware für Ihre EC2 Amazon-Instance kommunizieren. Um Systemfehler, Leistungsprobleme und anderes unerwartetes Verhalten zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie Ihre Treiber up-to-date behalten. Dies gilt insbesondere für Treiber, die je nach Verwendung einen starken Einfluss auf die Systemleistung haben können, z. B. Netzwerk-, Grafik- und Speichergerätetreiber. Neue Treiberversionen können Fehlerkorrekturen beinhalten oder erweiterte Funktionen einführen, die Sie möglicherweise für Instances nutzen möchten, die gerade ausgeführt werden.

Netzwerktreiber

Linux-Distributionen können Netzwerk-Feature wie Elastic Network Adapter (ENA) oder Elastic-Fabric-Adapter (EFA) in den Kernel integrieren. Der Zeitpunkt für die Implementierung von Kernel-Treiber-Feature innerhalb der verschiedenen Distributionen kann jedoch variieren.

ENA- und EFA-Linux-Kerneltreiber sind im Amazon GitHub Drivers-Repository verfügbar. Weitere Informationen und Links zu den verfügbaren Treibern finden Sie unter Amazon Drivers on GitHub.

Weitere Informationen zu ENA-Treibern finden Sie unter Ermöglichen Sie Enhanced Networking mit ENA auf Ihren EC2 Instances. Mehr Informationen über EFA-Treiber finden Sie unter Elastic Fabric Adapter für AI/ML und HPC-Workloads bei Amazon EC2 Themen Erste Schritte in diesem Handbuch.

Informationen zum Installieren oder Aktualisieren von Netzwerktreibern auf Windows-Instances finden Sie in den folgenden Themen:

- Installieren des NVIDIA-Treibers unter Windows
- Installieren Sie die neuesten AWS PV-Treiber

  Weitere Informationen finden Sie unter Paravirtual-Treiber für Windows-Instances.

> **Note**
>
> EFA wird von Windows-Instances nicht unterstützt.

Grafiktreiber

Informationen zum Installieren oder Aktualisieren von Grafiktreibern finden Sie in den folgenden Themen:

- AMD-Treiber für Ihre EC2 Instanz
- NVIDIA-Treiber für Ihre EC2 Amazon-Instance

Speichergerätetreiber

Informationen zum Installieren oder Aktualisieren von Speichertreibern finden Sie in den folgenden Themen:

- Informationen zu Linux-Instances finden Sie unter Installieren oder Aktualisieren des NVMe Treibers im Amazon EBS-Benutzerhandbuch.
- Für Windows-Instances siehe AWS NVMe Fahrer.

AMD-Treiber für Ihre EC2 Instanz

Auf Instances mit einer angeschlossenen AMD-GPU, z. B. einer G4ad-Instance, muss der entsprechende AMD-Treiber installiert sein. Je nach Ihren Anforderungen können Sie entweder ein AMI mit vorinstalliertem Treiber verwenden oder einen Treiber Amazon S3 von herunterladen.

Informationen zum Installieren von NVIDIA-Treibern auf einer Instance mit einer angeschlossenen NVIDIA-GPU, z. B. einer G4DN-Instance, finden Sie stattdessen unter NVIDIA-Treiber.

Inhalt

- AMD Radeon Pro Software für Enterprise Driver
- AMIs mit dem installierten AMD-Treiber
- AMD-Treiber-Download

AMD Radeon Pro Software für Enterprise Driver

Die AMD Radeon Pro Software for Enterprise Driver wurde entwickelt, um Support für professionelle Grafik-Anwendungsfälle zu bieten. Mit dem Treiber können Sie Ihre Instances mit zwei 4K-Displays pro GPU konfigurieren.

Unterstützt APIs

- OpenGL, OpenCL
- Vulkan
- AMD Advanced Media Framework
- Video Acceleration API
- DirectX 9 und höher
- Microsoft Hardware Media Foundation Transformation

AMIs mit dem installierten AMD-Treiber

AWS bietet verschiedene Amazon Machine Images (AMIs) an, die mit den installierten AMD-Treibern geliefert werden. Öffnen Sie Marketplace-Angebote mit AMD-Treiber.

AMD-Treiber-Download

Wenn Sie kein AMI mit dem installierten AMD-Treiber verwenden, können Sie den AMD-Treiber herunterladen und auf Ihrer Instance installieren. Nur die folgenden Betriebssystemversionen unterstützen AMD-Treiber:

- Amazon Linux 2 mit Kernelversion 5.4
- Ubuntu 20.04
- Ubuntu 22.04
- Ubuntu 24.04
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022

Diese Downloads stehen nur AWS Kunden zur Verfügung. Durch das Herunterladen erklären Sie sich damit einverstanden, die heruntergeladene Software nur zur Entwicklung AMIs für die Verwendung mit der AMD Radeon Pro V520-Hardware zu verwenden. Nach der Installation der Software sind Sie an die Bedingungen der AMD-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung gebunden.

Installieren Sie den AMD-Treiber auf Ihrer Amazon Linux 2-Linux-Instance

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Linux-Instance.

2. Installieren Sie die AWS CLI auf Ihrer Linux-Instance und konfigurieren Sie Standardanmeldedaten. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der AWS CLI im AWS Command Line Interface -Benutzerhandbuch.

   > **Important**
   >
   > Ihrem Benutzer oder Ihrer Rolle müssen die Berechtigungen erteilt worden sein, die die ReadOnlyAccessAmazonS3-Richtlinie enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter AWS verwaltete Richtlinie: AmazonS3 ReadOnlyAccess im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

3. Installieren Sie Kernel 5.4

   ```
   $ sudo amazon-linux-extras disable kernel-5.10
   $ sudo amazon-linux-extras enable kernel-5.4
   $ sudo yum install -y kernel
   ```

4. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

   ```
   $ sudo yum install gcc make
   ```

5. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

   ```
   $ sudo amazon-linux-extras install epel -y
   $ sudo yum update -y
   ```

6. Starten Sie die Instance neu.

   ```
   $ sudo reboot
   ```

7. Stellen Sie nach dem Neustart erneut eine Verbindung mit der Instance her.
8. Laden Sie den neuesten AMD-Treiber herunter.

   ```
   $ aws s3 cp --recursive s3://ec2-amd-linux-drivers/latest/ .
   ```

9. Extrahieren Sie die Datei.

   ```
   $ tar -xf amdgpu-pro-*rhel*.tar.xz
   ```

10. Wechseln Sie in den Ordner für den extrahierten Treiber.
11. Führen Sie das Selbstinstallationsskript aus, um den vollständigen Grafik-Stack zu installieren.

```
$ ./amdgpu-pro-install -y --opencl=pal,legacy
```

12. Starten Sie die Instance neu.

```
$ sudo reboot
```

13. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert.

```
$ sudo dmesg | grep amdgpu
```

    Die Antwort sollte wie folgt aussehen:

```
Initialized amdgpu
```

Installieren Sie den AMD-Treiber auf Ihrer Ubuntu-Linux-Instanz

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Linux-Instance.
2. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
$ sudo apt-get update --fix-missing && sudo apt-get upgrade -y
```

3. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
$ sudo apt install build-essential -y
```

4. Installieren Sie die Linux-Firmware und die Kernelmodule

```
$ sudo apt install linux-firmware linux-modules-extra-aws -y
```

5. Instanz neu starten

```
$ sudo reboot
```

6. Stellen Sie nach dem Neustart erneut eine Verbindung mit der Instance her.
7. Installieren Sie das AMD Linux-Treiberpaket

- Für Ubuntu 20.04:

```
$ wget https://repo.radeon.com/.preview/afe3e25b8f1beff0bb312e27924d63b5/amdgpu-install/5.4.02.01/ubuntu/focal/amdgpu-install_5.4.02.01.50402-1_all.deb
$ sudo dpkg --add-architecture i386
$ sudo apt install ./amdgpu-install_5.4.02.01.50402-1_all.deb
```

- Für spätere Ubuntu-Versionen gehen Sie zu Linux® Drivers for AMD Radeon™ Graphics und laden Sie das neueste Ubuntu-Paket herunter und installieren Sie es.

```
$ sudo apt install ./amdgpu-install_{version-you-downloaded}.deb
```

8. Führen Sie das Selbstinstallationsskript aus, um den vollständigen Grafik-Stack zu installieren.

```
$ amdgpu-install --usecase=workstation --vulkan=pro -y
```

9. Starten Sie die Instance neu.

```
$ sudo reboot
```

10. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert.

```
$ sudo dmesg | grep amdgpu
```

Die Antwort sollte wie folgt aussehen:

```
Initialized amdgpu
```

AMD-Treiber auf Ihrer Windows-Instance installieren

1. Connect zu Ihrer Windows-Instanz her und öffnen Sie ein PowerShell Fenster.
2. Konfigurieren Sie Standardanmeldedaten für die AWS Tools for Windows PowerShell auf Ihrer Windows-Instanz. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte in AWS Tools for Windows PowerShell im AWS -Tools für PowerShell -Benutzerhandbuch.

> **Important**
>
> Ihrem Benutzer oder Ihrer Rolle müssen die Berechtigungen erteilt worden sein, die die ReadOnlyAccessAmazonS3-Richtlinie enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter AWS verwaltete Richtlinie: AmazonS3 ReadOnlyAccess im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

3. Stellen Sie das Schlüssel-Präfix entsprechend Ihrer Windows-Version ein:

   - Windows 10 und Windows 11

   ```
   $KeyPrefix = "latest/AMD_GPU_WINDOWS10"
   ```

   - Windows Server 2016

   ```
   $KeyPrefix = "archives"
   ```

   - Windows Server 2019

   ```
   $KeyPrefix = "latest/AMD_GPU_WINDOWS_2K19" # use "archives" for Windows Server
    2016
   ```

   - Windows Server 2022

   ```
   $KeyPrefix = "latest/AMD_GPU_WINDOWS_2K22"
   ```

4. Laden Sie die Treiber mit den folgenden PowerShell Befehlen von Amazon S3 auf Ihren Desktop herunter.

```
$Bucket = "ec2-amd-windows-drivers"
$LocalPath = "$home\Desktop\AMD"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
    $LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
    Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath -
Region us-east-1
    }
}
```

5. Entpacken Sie die heruntergeladene Treiberdatei und führen Sie das Installationsprogramm mit den folgenden PowerShell Befehlen aus.

```
Expand-Archive $LocalFilePath -DestinationPath "$home\Desktop\AMD\$KeyPrefix" -
Verbose
```

Prüfen Sie als Nächstes den Inhalt des neuen Verzeichnisses. Der Verzeichnisname kann mit dem `Get-ChildItem` PowerShell Befehl abgerufen werden.

```
Get-ChildItem "$home\Desktop\AMD\$KeyPrefix"
```

Die Ausgabe sollte folgendermaßen oder ähnlich aussehen:

```
Directory: C:\Users\Administrator\Desktop\AMD\latest

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----       10/13/2021  12:52 AM                210414a-365562C-Retail_End_User.2
```

Installieren der Treiber:

```
pnputil /add-driver $home\Desktop\AMD\$KeyPrefix\*.inf /install /subdirs
```

6. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Treiber zu installieren, und starten Sie die Instance neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
7. Sie können prüfen, ob die GPU richtig funktioniert, indem Sie den Geräte-Manager verwenden. Sie sollten "AMD Radeon Pro V520 MxGPU" als Grafikkarte aufgeführt sehen.
8. Um die Vorteile der vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

NVIDIA-Treiber für Ihre EC2 Amazon-Instance

Auf Instances mit einer angeschlossenen NVIDIA-GPU, z. B. P3- oder G4dn-Instances, muss der entsprechende NVIDIA-Treiber installiert sein. Abhängig vom Instance-Typ können Sie entweder einen öffentlichen NVIDIA-Treiber herunterladen, einen Treiber von Amazon S3 herunterladen, der nur für AWS -Kunden verfügbar ist oder ein AMI verwenden, auf dem der Treiber vorinstalliert ist.

Informationen zum Installieren von AMD-Treibern auf einer Instance mit einer angeschlossenen AMD-GPU, z. B. einer G4ad-Instance, finden Sie stattdessen unter AMD-Treiber.

Inhalt

- Typen von NVIDIA-Treibern
- Verfügbare Treiber nach Instance-Typ
- Installationsoptionen
  - Option 1: AMIs mit installierten NVIDIA-Treibern
  - Option 2: Öffentliche NVIDIA-Treiber
  - Option 3: GRID-Treiber (G6-, Gr6-, G6e-, G5-, G4dn und G3-Instances)
  - Option 4: NVIDIA-Gaming-Treiber (G4dn-, G5-, G6- und G6e-Instanzen)
- Installieren einer zusätzlichen Version von CUDA

Typen von NVIDIA-Treibern

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Typen von NVIDIA-Treibern, die mit GPU-basierten Instances verwendet werden können.

Tesla-Treiber

Diese Treiber sind in erster Linie für Rechen-Workloads vorgesehen, die GPUs für Rechenaufgaben wie parallelisierte Gleitkommaberechnungen für maschinelles Lernen und schnelle Fourier-Transformationen für Hochleistungsrechnungsanwendungen verwendet werden.

GRID-Treiber

Diese Treiber wurden dafür zertifiziert, dass sie optimale Leistung für professionelle Visualisierungsanwendungen bieten, die Inhalte wie 3D-Modelle oder hochauflösende Videos rendern. Sie können GRID-Treiber zum Support zweier Modi konfigurieren. Quadro Virtual Workstations bieten pro GPU Zugriff auf vier 4K-Displays. GRID vApps bieten RDSH-App-Hosting-Funktionen.

Gaming-Treiber

Diese Treiber enthalten Optimierungen für Spiele und werden häufig aktualisiert, um Leistungsverbesserungen zu bieten. Sie unterstützen ein einzelnes 4K-Display pro GPU.

Konfigurierter Modus

Unter Windows sind die Tesla-Treiber so konfiguriert, dass sie im TCC-Modus (Tesla Compute Cluster) ausgeführt werden. Die GRID- und Gaming-Treiber sind für die Ausführung im WDDM-Modus (Windows Display Driver Model) konfiguriert. Im TCC-Modus ist die Karte für Datenverarbeitungs-Workloads bestimmt. Im WDDM-Modus unterstützt die Karte sowohl Datenverarbeitungs- als auch Grafik-Workloads.

NVIDIA-Steuerfeld

Das NVIDIA-Steuerfeld wird mit GRID und Gaming-Treibern unterstützt. Es wird nicht mit Tesla-Treibern unterstützt.

Wird für Tesla-, GRID- und Gaming-Treiber unterstützt APIs

- OpenCL, OpenGL und Vulkan
- NVIDIA CUDA und verwandte Bibliotheken (z. B. cuDNN, TensorRT, nvJPEG und cuBLAS)
- NVENC für Videocodierung und NVDEC für Videodecodierung
- Nur für Windows APIs: DirectX, Direct2D, DirectX-Videobeschleunigung, DirectX Raytracing

Verfügbare Treiber nach Instance-Typ

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten NVIDIA-Treiber für jeden GPU-Instance-Typ zusammengefasst.

Instance-Typ	Tesla-Treiber	GRID-Treiber	Gaming-Treiber
G3	Ja	Ja	Nein
G4dn	Ja	Ja	Ja
G5	Ja	Ja	Ja
G5g	Ja[1]	Nein	Nein
G6	Ja	Ja	Ja
G6e	Ja	Ja	Ja
Gr6	Ja	Ja	Nein

Instance-Typ	Tesla-Treiber	GRID-Treiber	Gaming-Treiber
P2	Ja	Nein	Nein
P3	Ja	Nein	Nein
P4d	Ja	Nein	Nein
P4de	Ja	Nein	Nein
P5	Ja	Nein	Nein
P5e	Ja	Nein	Nein
P5en	Ja	Nein	Nein
P6-B200	Ja	Nein	Nein
P6e-00 GB2	Ja	Nein	Nein

[1] Dieser Tesla-Treiber unterstützt auch plattformspezifische, optimierte Grafikanwendungen ARM64

[2] AMIs Nur Marketplace verwenden

Installationsoptionen

Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um die für Ihre GPU-Instance erforderlichen NVIDIA-Treiber abzurufen.

Optionen

- Option 1: AMIs mit installierten NVIDIA-Treibern
- Option 2: Öffentliche NVIDIA-Treiber
- Option 3: GRID-Treiber (G6-, Gr6-, G6e-, G5-, G4dn und G3-Instances)
- Option 4: NVIDIA-Gaming-Treiber (G4dn-, G5-, G6- und G6e-Instanzen)

Option 1: AMIs mit installierten NVIDIA-Treibern

AWS und NVIDIA bieten verschiedene Amazon Machine Images (AMIs) an, auf denen die NVIDIA-Treiber installiert sind.

- Marketplace-Angebote mit dem Tesla-Treiber
- Marketplace-Angebote mit dem GRID-Treiber
- Marketplace-Angebote mit dem Gaming-Treiber

Um die Überlegungen zu überprüfen, die von Ihrer Betriebssystem-Plattform (OS) abhängen, wählen Sie die Registerkarte, die für Ihr AMI gilt.

Linux

Um die mit einer dieser Optionen installierte Treiberversion zu aktualisieren AMIs, müssen Sie die NVIDIA-Pakete von Ihrer Instance deinstallieren, um Versionskonflikte zu vermeiden. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die NVIDIA-Pakete zu deinstallieren:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum erase nvidia cuda
```

Das CUDA-Toolkit-Paket weist Abhängigkeiten zu den NVIDIA-Treibern auf. Durch die Deinstallation der NVIDIA-Pakete wird das CUDA-Toolkit gelöscht. Sie müssen das CUDA-Toolkit nach der Installation des NVIDIA-Treibers erneut installieren.

Windows

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Windows AMI mit einem der AWS Marketplace -Angebote erstellen, muss es sich bei AMI um ein mit Sysprep erstelltes standardisiertes Image handeln, um sicherzustellen, dass der GRID-Treiber funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep.

Option 2: Öffentliche NVIDIA-Treiber

Die von angebotenen Optionen werden mit der erforderlichen Lizenz für den Treiber AWS geliefert. Alternativ können Sie die öffentlichen Treiber installieren und Ihre eigene Lizenz verwenden. Um einen öffentlichen Treiber zu installieren, laden Sie ihn wie hier beschrieben von der NVIDIA-Website herunter.

Alternativ können Sie AWS anstelle der öffentlichen Treiber die von angebotenen Optionen verwenden. Um einen GRID-Treiber auf einer P3-Instanz zu verwenden, verwenden Sie den AWS Marketplace AMIs wie in Option 1 beschrieben. Um einen GRID-Treiber auf einer G6-, G6e-, Gr6-, G5-, G4dn- oder G3-Instance zu verwenden, verwenden Sie den AWS Marketplace AMIs wie in Option 1 beschrieben oder installieren Sie die NVIDIA-Treiber von, wie unter beschrieben. AWS Option 3: GRID-Treiber (G6-, Gr6-, G6e-, G5-, G4dn und G3-Instances)

So laden Sie einen öffentlichen NVIDIA-Treiber herunter:

Melden Sie sich bei Ihrer Instanz an und laden Sie den 64-Bit-NVIDIA-Treiber, der für den Instance-Typ geeignet ist, von http://www.nvidia herunter. com/Download/Find.aspx. Verwenden Sie für Produkttyp Produktserie und Produkt die Optionen in der folgenden Tabelle.

Instance	Produkttyp	Produktserie	Produkt	Minimale Treiberversion
G3	Tesla	M-Klasse	M60	--
G4dn	Tesla	T-Series	T4	--
G5	Tesla	A-Serie	A10	470.00 oder höher
G5g [1]	Tesla	T-Series	NVIDIA T4G	470.82.01 oder höher
G6	Tesla	L-Serie	L4	525.0 oder höher
G6e	Tesla	L-Serie	L40S	535.0 oder höher
Gr6	Tesla	L-Serie	L4	525.0 oder höher
P2	Tesla	K-Serie	K80	--
P3	Tesla	V-Serie	V100	--
P4d	Tesla	A-Serie	A100	--
P4de	Tesla	A-Serie	A100	--
P5	Tesla	H-Serie	H100	530 oder höher
P5e	Tesla	H-Serie	H200	550 oder höher
P5en	Tesla	H-Serie	H200	550 oder höher
P6-B200	Tesla	B-Serie	B200	570 oder später

Instance	Produkttyp	Produktserie	Produkt	Minimale Treiberversion
P6e- 00 GB2	Tesla	B-Serie	B200	570 oder später

[1] Das Betriebssystem für G5g-Instances ist Linux aarch64.

Informationen zur Installation des NVIDIA-Treibers auf Linux-Betriebssystemen finden Sie in der Schnellstartanleitung zur NVIDIA-Treiberinstallation.

Zur Installation des NVIDIA-Treibers unter Windows führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie das Verzeichnis, in das Sie den Treiber heruntergeladen haben, und starten Sie die Installationsdatei. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Treiber zu installieren, und starten Sie die Instance neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Deaktivieren Sie im Geräte-Manager den Displayadapter mit dem Namen Microsoft Basic Display Adapter, der mit einem Warnsymbol gekennzeichnet ist. Installieren Sie die folgenden Windows-Features: Media Foundation und Quality Windows Audio Video Experience.

   > **Important**
   >
   > Deaktivieren Sie nicht den Displayadapter mit dem Namen Microsoft Remote Display Adapter. Wenn der Microsoft Remote Display Adapter deaktiviert ist, wird Ihre Verbindung möglicherweise unterbrochen und Versuche, nach dem Neustart eine Verbindung zur Instance herzustellen, schlagen möglicherweise fehl.

3. Prüfen Sie im Geräte-Manager, ob die GPU korrekt funktioniert.
4. Führen Sie die Optimierungsschritte unter Optimieren Sie die GPU-Einstellungen auf EC2 Amazon-Instances aus, um die beste Leistung für Ihre GPU zu erzielen.

Option 3: GRID-Treiber (G6-, Gr6-, G6e-, G5-, G4dn und G3-Instances)

Diese Downloads stehen nur AWS Kunden zur Verfügung. Durch das Herunterladen erklären Sie sich damit einverstanden, die heruntergeladene Software nur zur Entwicklung AMIs für die NVIDIA L4-, NVIDIA A10G-, NVIDIA Tesla T4- oder NVIDIA Tesla M60-Hardware zu verwenden, um die Anforderungen der AWS Lösung zu erfüllen, auf die in der NVIDIA GRID Cloud Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) verwiesen wird. Durch die Installation der Software stimmen Sie den

Bedingungen in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für NVIDIA GRID Cloud zu. Informationen zur Version des NVIDIA GRID-Treibers für Ihr Betriebssystem finden Sie in der NVIDIA Virtual GPU (vGPU) -Software auf der NVIDIA-Website.

Überlegungen

- G6e-Instances benötigen GRID 17.4 oder höher.
- G6- und Gr6-Instances benötigen GRID 17.1 oder höher.
- G5-Instances erfordern GRID 13.1 oder höher (oder GRID 12.4 oder höher).
- G3-Instances benötigen die AWS bereitgestellte DNS-Auflösung, damit die GRID-Lizenzierung funktioniert.
- IMDSv2wird nur mit der NVIDIA-Treiberversion 14.0 oder höher unterstützt.
- Wenn Sie Ihre Windows-Instances von einem benutzerdefinierten Windows AMI starten, muss das AMI ein standardisiertes Image sein, das mit Windows Sysprep erstellt wurde, um sicherzustellen, dass der GRID-Treiber funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep.
- GRID 17.0 und höher unterstützen Windows Server 2019 nicht.
- GRID 14.2 und höher unterstützen Windows Server 2016 nicht.
- GRID 17.0 und höher wird mit G3-Instances nicht unterstützt.
- Für Linux-Instances müssen Sie möglicherweise Pakete wie gcc installieren oder aktualisieren, wenn das NVIDIA-Installationsprogramm mit einer Fehlermeldung fehlschlägt. Die Einzelheiten hängen von den Versionen des Betriebssystems und des Kernels ab. Weitere Informationen finden Sie im NVIDIA Enterprise Support Portal.

Voraussetzungen

- (Linux) Stellen Sie sicher, AWS CLI dass der auf Ihrer Instanz installiert und mit Standardanmeldedaten konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der AWS CLI im AWS Command Line Interface -Benutzerhandbuch.
- (Windows) Konfigurieren Sie Standardanmeldedaten für die AWS Tools for Windows PowerShell auf Ihrer Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem AWS Tools for Windows PowerShell im AWS -Tools für PowerShell -Benutzerhandbuch.
- Ihrem Benutzer oder Ihrer Rolle müssen die Berechtigungen erteilt worden sein, die die ReadOnlyAccessAmazonS3-Richtlinie enthalten.

Amazon Linux 2023

So installieren Sie den NVIDIA-GRID-Treiber auf Ihrer Instance:

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf update -y
   ```

2. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf install gcc make
   ```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```

4. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie die Kernel-Header-Pakete.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo dnf install -y kernel-devel kernel-modules-extra
   ```

6. Laden Sie das GRID-Treiberinstallationsprogramm anhand des folgenden Befehls herunter:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
   ```

   Mehrere Versionen des GRID-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen.

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
   ```

7. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiberinstallationsprogramms hinzu.

   ```
   [ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
   ```

8. Führen Sie das Selbstinstallationsskript wie folgt aus, um den heruntergeladenen GRID-Treiber zu installieren. Beispiel:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
   ```

Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

9. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert. Die Antwort für den folgenden Befehl listet die installierte Version des NVIDIA-Treibers und Details zu. GPUs

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

10. Wenn Sie die NVIDIA-vGPU-Software Version 14.x oder höher auf den G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

11. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

12. (Optional) Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Schritte ausführen. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diese Schritte nicht aus.

    a. Um die Vorteile der vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

    b. Der NVIDIA Quadro Virtual Workstation-Modus ist standardmäßig aktiviert. Um die Hosting-Funktionen von GRID Virtual Applications for RDSH Application zu aktivieren, führen Sie die Aktivierungsschritte für GRID Virtual Application in Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances aus.

Amazon Linux 2

So installieren Sie den NVIDIA-GRID-Treiber auf Ihrer Instance:

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install gcc make
```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die gerade läuft.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Laden Sie das GRID-Treiberinstallationsprogramm anhand des folgenden Befehls herunter:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

   Mehrere Versionen des GRID-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen.

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

7. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiberinstallationsprogramms hinzu.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

8. Führen Sie das Selbstinstallationsskript wie folgt aus, um den heruntergeladenen GRID-Treiber zu installieren. Zum Beispiel:

```
[ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Wenn Sie Amazon Linux 2 mit Kernelversion 5.10 verwenden, installieren Sie den GRID-Treiber mithilfe des folgenden Befehls.

```
[ec2-user ~]$ sudo CC=/usr/bin/gcc10-cc ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

9. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert. In der Antwort für den folgenden Befehl werden die installierte Version des NVIDIA-Treibers und Einzelheiten zum GPUs aufgeführt.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

10. Wenn Sie die NVIDIA-vGPU-Software Version 14.x oder höher auf den G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

11. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

12. (Optional) Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Schritte ausführen. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diese Schritte nicht aus.

    a. Um die Vorteile der vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

    b. Der NVIDIA Quadro Virtual Workstation-Modus ist standardmäßig aktiviert. Um die Hosting-Funktionen von GRID Virtual Applications for RDSH Application zu aktivieren, führen Sie die Aktivierungsschritte für GRID Virtual Application in Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances aus.

CentOS 7 und Red Hat Enterprise Linux 7

So installieren Sie den NVIDIA-GRID-Treiber auf Ihrer Instance:

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie ausführen.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Deaktivieren Sie den Open-Source-Treiber `nouveau` für NVIDIA-Grafikkarten.

   a. Fügen Sie der Negativliste in der Datei `nouveau` den Eintrag `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` hinzu. Kopieren Sie den folgenden Codeblock und fügen Sie ihn in ein Terminalfenster ein.

   ```
   [ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
   blacklist vga16fb
   blacklist nouveau
   blacklist rivafb
   blacklist nvidiafb
   blacklist rivatv
   EOF
   ```

   b. Bearbeiten Sie die Datei `/etc/default/grub` und fügen Sie folgende Zeile hinzu.

   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
   ```

   c. Erstellen Sie die neue Grub-Konfiguration.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
   ```

7. Laden Sie das GRID-Treiberinstallationsprogramm anhand des folgenden Befehls herunter:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

Mehrere Versionen des GRID-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen.

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

8. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiberinstallationsprogramms hinzu.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

9. Führen Sie das Selbstinstallationsskript wie folgt aus, um den heruntergeladenen GRID-Treiber zu installieren. Beispiel:

```
[ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

10. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert. In der Antwort für den folgenden Befehl werden die installierte Version des NVIDIA-Treibers und Einzelheiten zum GPUs aufgeführt.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

11. Wenn Sie die NVIDIA-vGPU-Software Version 14.x oder höher auf den G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

12. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

13. (Optional) Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Schritte ausführen. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diese Schritte nicht aus.

a. Um die Vorteile der vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

b. Der NVIDIA Quadro Virtual Workstation-Modus ist standardmäßig aktiviert. Um die Hosting-Funktionen von GRID Virtual Applications for RDSH Application zu aktivieren, führen Sie die Aktivierungsschritte für GRID Virtual Application in Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances aus.

c. Installieren Sie das desktop/workstation GUI-Paket.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum groupinstall -y "Server with GUI"
```

CentOS Stream 8 und Red Hat Enterprise Linux 8

So installieren Sie den NVIDIA-GRID-Treiber auf Ihrer Instance:

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie ausführen.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y elfutils-libelf-devel libglvnd-devel kernel-
devel-$(uname -r)
```

6. Laden Sie das GRID-Treiberinstallationsprogramm anhand des folgenden Befehls herunter:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

Mehrere Versionen des GRID-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen.

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

7. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiberinstallationsprogramms hinzu.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

8. Führen Sie das Selbstinstallationsskript wie folgt aus, um den heruntergeladenen GRID-Treiber zu installieren. Beispiel:

```
[ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

9. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert. In der Antwort für den folgenden Befehl werden die installierte Version des NVIDIA-Treibers und Einzelheiten zum GPUs aufgeführt.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

10. Wenn Sie die NVIDIA-vGPU-Software Version 14.x oder höher auf den G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

11. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

12. (Optional) Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Schritte ausführen. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diese Schritte nicht aus.

a. Um die Vorteile der vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

b. Der NVIDIA Quadro Virtual Workstation-Modus ist standardmäßig aktiviert. Um die Hosting-Funktionen von GRID Virtual Applications for RDSH Application zu aktivieren, führen Sie die Aktivierungsschritte für GRID Virtual Application in Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances aus.

c. Installieren Sie das GUI-Workstation-Paket.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf groupinstall -y workstation
```

Rocky Linux 8

So installieren Sie den NVIDIA GRID-Treiber auf einer Linux-Instance

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

2. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie ausführen.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y elfutils-libelf-devel libglvnd-devel kernel-
devel-$(uname -r)
```

6. Laden Sie das GRID-Treiberinstallationsprogramm anhand des folgenden Befehls herunter:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
```

Mehrere Versionen des GRID-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen.

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
```

7. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiberinstallationsprogramms hinzu.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

8. Führen Sie das Selbstinstallationsskript wie folgt aus, um den heruntergeladenen GRID-Treiber zu installieren. Beispiel:

```
[ec2-user ~]$ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

9. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert. In der Antwort für den folgenden Befehl werden die installierte Version des NVIDIA-Treibers und Einzelheiten zum GPUs aufgeführt.

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi -q | head
```

10. Wenn Sie die NVIDIA-vGPU-Software Version 14.x oder höher auf den G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

11. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

12. (Optional) Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Schritte ausführen. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diese Schritte nicht aus.

a. Um die Vorteile der vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

b. Der NVIDIA Quadro Virtual Workstation-Modus ist standardmäßig aktiviert. Um die Hosting-Funktionen von GRID Virtual Applications for RDSH Application zu aktivieren, führen Sie die Aktivierungsschritte für GRID Virtual Application in Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances aus.

Ubuntu und Debian

So installieren Sie den NVIDIA-GRID-Treiber auf Ihrer Instance:

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
$ sudo apt-get update -y
```

2. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo apt-get install -y gcc make
```

3. (Ubuntu) Führen Sie ein Upgrade des `linux-aws`-Pakets durch, um die aktuelle Version zu erhalten.

```
$ sudo apt-get upgrade -y linux-aws
```

(Debian) Führen Sie ein Upgrade des Pakets durch, um die aktuelle Version zu erhalten.

```
$ sudo apt-get upgrade -y
```

4. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
$ sudo reboot
```

5. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
6. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie gerade verwenden.

```
$ sudo apt-get install -y linux-headers-$(uname -r)
```

7. Deaktivieren Sie den Open-Source-Treiber `nouveau` für NVIDIA-Grafikkarten.

   a. Fügen Sie der Negativliste in der Datei `nouveau` den Eintrag `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` hinzu. Kopieren Sie den folgenden Codeblock und fügen Sie ihn in ein Terminalfenster ein.

   ```
   $ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
   blacklist vga16fb
   blacklist nouveau
   blacklist rivafb
   blacklist nvidiafb
   blacklist rivatv
   EOF
   ```

   b. Bearbeiten Sie die Datei `/etc/default/grub` und fügen Sie folgende Zeile hinzu.

   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
   ```

   c. Erstellen Sie die neue Grub-Konfiguration.

   ```
   $ sudo update-grub
   ```

8. Laden Sie das GRID-Treiberinstallationsprogramm anhand des folgenden Befehls herunter:

   ```
   $ aws s3 cp --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/latest/ .
   ```

   Mehrere Versionen des GRID-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen.

   ```
   $ aws s3 ls --recursive s3://ec2-linux-nvidia-drivers/
   ```

9. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiberinstallationsprogramms hinzu.

   ```
   $ chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64*.run
   ```

10. Führen Sie das Selbstinstallationsskript wie folgt aus, um den heruntergeladenen GRID-Treiber zu installieren. Beispiel:

    ```
    $ sudo /bin/sh ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
    ```

Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

11. Vergewissern Sie sich, dass der Treiber funktioniert. In der Antwort für den folgenden Befehl sind die installierte Version des NVIDIA-Treibers sowie Einzelheiten zum aufgeführt GPUs.

```
$ nvidia-smi -q | head
```

12. Wenn Sie die NVIDIA-vGPU-Software Version 14.x oder höher auf den G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /etc/
modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Starten Sie die Instance neu.

```
$ sudo reboot
```

14. (Optional) Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Schritte ausführen. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diese Schritte nicht aus.

    a. Um die Vorteile der vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

    b. Der NVIDIA Quadro Virtual Workstation-Modus ist standardmäßig aktiviert. Um die Hosting-Funktionen von GRID Virtual Applications for RDSH Application zu aktivieren, führen Sie die Aktivierungsschritte für GRID Virtual Application in Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances aus.

    c. Installieren Sie das desktop/workstation GUI-Paket.

```
$ sudo apt-get install -y lightdm ubuntu-desktop
```

Windows-Betriebssysteme

So installieren Sie den NVIDIA GRID-Treiber auf einer Windows-Instance

1. Connect zu Ihrer Windows-Instanz her und öffnen Sie ein PowerShell Fenster.
2. Laden Sie die Treiber und die NVIDIA GRID Cloud-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung mit den folgenden PowerShell Befehlen von Amazon S3 auf Ihren Desktop herunter.

```
$Bucket = "ec2-windows-nvidia-drivers"
$KeyPrefix = "latest"
$LocalPath = "$home\Desktop\NVIDIA"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
    $LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
    Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath -
Region us-east-1
}
}
```

   Mehrere Versionen des NVIDIA GRID-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Sie können alle verfügbaren Windows-Versionen im Bucket herunterladen, indem Sie die `-KeyPrefix $KeyPrefix`-Option entfernen. Informationen zur Version des NVIDIA GRID-Treibers für Ihr Betriebssystem finden Sie in der NVIDIA Virtual GPU (vGPU) -Software auf der NVIDIA-Website.

   Ab GRID-Version 11.0 können Sie die Treiber unter `latest` für G3- und für G4dn-Instances verwenden. Wir werden keine Versionen nach 11.0 zu `g4/latest` hinzufügen, aber die Version 11.0 und die früheren für G4dn spezifischen Versionen unter `g4/latest` beibehalten.

   G5-Instances erfordern GRID 13.1 oder höher (oder GRID 12.4 oder höher).
3. Navigieren Sie zu Ihrem Desktop und doppelklicken Sie auf die Installationsdatei, um sie auszuführen (wählen Sie die Treiberversion für das Betriebssystem Ihrer Instance aus). Befolgen Sie die Anweisungen, um den Treiber zu installieren, und starten Sie die Instance neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie können prüfen, ob die GPU richtig funktioniert, indem Sie den Geräte-Manager verwenden.
4. (Optional) Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Lizenzierungsseite in der Systemsteuerung zu deaktivieren und damit zu verhindern, dass Benutzer versehentlich den

Produkttyp ändern (NVIDIA GRID Virtual Workstation ist standardmäßig aktiviert). Weitere Informationen finden Sie im GRID-Lizenzierungs-Benutzerhandbuch.

PowerShell

Führen Sie die folgenden PowerShell Befehle aus, um den Registrierungswert für die Deaktivierung der Lizenzierungsseite in der Systemsteuerung zu erstellen. AWS -Tools für PowerShell In AWS Windows wird AMIs standardmäßig die 32-Bit-Version verwendet, und dieser Befehl schlägt fehl. Verwenden Sie stattdessen die 64-Bit-Version von, die im Betriebssystem PowerShell enthalten ist.

```
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global" -Name GridLicensing
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\GridLicensing" -
Name "NvCplDisableManageLicensePage" -PropertyType "DWord" -Value "1"
```

Eingabeaufforderung

Führen Sie den folgenden Registry-Befehl aus, um den Registrierungswert zum Deaktivieren der Lizenzierungsseite in der Systemsteuerung zu erstellen. Sie können es über das Befehlszeilenfenster oder eine 64-Bit-Version von ausführenPowerShell.

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\GridLicensing" /v
 NvCplDisableManageLicensePage /t REG_DWORD /d 1
```

5. (Optional) Je nach Anwendungsfall können Sie die folgenden optionalen Schritte ausführen. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diese Schritte nicht aus.

   a. Um die Vorteile der vier Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

   b. Der NVIDIA Quadro Virtual Workstation-Modus ist standardmäßig aktiviert. Um die Hosting-Funktionen von GRID Virtual Applications for RDSH Application zu aktivieren, führen Sie die Aktivierungsschritte für GRID Virtual Application in Aktivieren Sie virtuelle NVIDIA GRID-Anwendungen auf Ihren Amazon EC2 GPU-basierten Instances aus.

Option 4: NVIDIA-Gaming-Treiber (G4dn-, G5-, G6- und G6e-Instanzen)

Diese Treiber sind nur für Kunden verfügbar. AWS Durch das Herunterladen erklären Sie sich damit einverstanden, die heruntergeladene Software nur zur Entwicklung AMIs für die NVIDIA A10G- und

NVIDIA Tesla T4-Hardware zu verwenden. Durch die Installation der Software stimmen Sie den Bedingungen in der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für NVIDIA GRID Cloud zu.

Überlegungen

- G3-Instances benötigen die AWS bereitgestellte DNS-Auflösung, damit die GRID-Lizenzierung funktioniert.
- IMDSv2wird nur mit der NVIDIA-Treiberversion 495.x oder höher unterstützt.

Voraussetzungen

- (Linux) Stellen Sie sicher, dass der auf Ihrer Instanz installiert und mit Standardanmeldedaten konfiguriert AWS CLI ist. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der AWS CLI im AWS Command Line Interface -Benutzerhandbuch.
- Ihrem Benutzer oder Ihrer Rolle müssen die Berechtigungen erteilt worden sein, die die ReadOnlyAccessAmazonS3-Richtlinie enthalten.

Amazon Linux 2023

So installieren Sie den NVIDIA-Gaming-Treiber auf Ihrer Instance

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf update -y
```

2. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install gcc make
```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Stellen Sie nach dem Neustart erneut eine Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie die Kernel-Header-Pakete.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y kernel-devel kernel-modules-extra kernel-devel-
$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r) dkms
```

6. Laden Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber anhand des folgenden Befehls herunter:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
   ```

   Mehrere Versionen des Gaming-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
   ```

7. Extrahieren Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber aus dem heruntergeladenen `.zip`-Archiv.

   ```
   [ec2-user ~]$ unzip latest-driver-name.zip -d nvidia-drivers
   ```

8. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiber-Installationsprogramms hinzu:

   ```
   [ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
   ```

9. Führen Sie das Installationsprogramm über den folgenden Befehl aus:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo ./nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
   ```

   Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

10. Verwenden Sie den folgenden Befehl zum Erstellen der benötigten Konfigurationsdatei.

    ```
    [ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
    vGamingMarketplace=2
    EOF
    ```

11. Laden Sie die Zertifizierungsdatei mit dem folgenden Befehl herunter und benennen Sie sie um.

    - Für Version 460.39 oder höher:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

- Für Version 440.68 bis 445.48:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

- Für frühere Versionen:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

12. Wenn Sie NVIDIA-Treiberversion 510.x oder höher für die G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

14. Verifizieren Sie die NVIDIA Gaming-Lizenz mit dem folgenden Befehl:

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi.exe -q
```

Suchen Sie in der Ausgabe nach`vGPU Software Licensed Product`.

15. (Optional) Um die Vorteile einer Einzelanzeige mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

Amazon Linux 2

So installieren Sie den NVIDIA-Gaming-Treiber auf Ihrer Instance

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum update -y
   ```

2. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install gcc make
   ```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```

4. Stellen Sie nach dem Neustart erneut eine Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie gerade verwenden.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install -y kernel-devel-$(uname -r)
   ```

6. Laden Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber anhand des folgenden Befehls herunter:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
   ```

   Mehrere Versionen des Gaming-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
   ```

7. Extrahieren Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber aus dem heruntergeladenen `.zip`-Archiv.

   ```
   [ec2-user ~]$ unzip latest-driver-name.zip -d nvidia-drivers
   ```

8. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiber-Installationsprogramms hinzu:

```
[ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

9. Führen Sie das Installationsprogramm über den folgenden Befehl aus:

```
[ec2-user ~]$ sudo ./nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Wenn Sie Amazon Linux 2 mit der Kernel-Version 5.10 verwenden, installieren Sie die NVIDIA-Gaming-Treiber mit dem folgenden Befehl.

```
[ec2-user ~]$ sudo CC=/usr/bin/gcc10-cc ./NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

10. Verwenden Sie den folgenden Befehl zum Erstellen der benötigten Konfigurationsdatei.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

11. Laden Sie die Zertifizierungsdatei mit dem folgenden Befehl herunter und benennen Sie sie um.
    - Für Version 460.39 oder höher:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

    - Für Version 440.68 bis 445.48:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

    - Für frühere Versionen:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

12. Wenn Sie NVIDIA-Treiberversion 510.x oder höher für die G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

14. Verifizieren Sie die NVIDIA Gaming-Lizenz mit dem folgenden Befehl:

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi.exe -q
```

    Suchen Sie in der Ausgabe nach`vGPU Software Licensed Product`.

15. (Optional) Um die Vorteile einer Einzelanzeige mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

CentOS 7 und Red Hat Enterprise Linux 7

So installieren Sie den NVIDIA-Gaming-Treiber auf Ihrer Instance

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Linux-Instance. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

2. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie gerade verwenden.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y unzip kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Deaktivieren Sie den Open-Source-Treiber nouveau für NVIDIA-Grafikkarten.

   a. Fügen Sie der Negativliste in der Datei nouveau den Eintrag /etc/modprobe.d/blacklist.conf hinzu. Kopieren Sie den folgenden Codeblock und fügen Sie ihn in ein Terminalfenster ein.

   ```
   [ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
   blacklist vga16fb
   blacklist nouveau
   blacklist rivafb
   blacklist nvidiafb
   blacklist rivatv
   EOF
   ```

   b. Bearbeiten Sie die Datei /etc/default/grub und fügen Sie folgende Zeile hinzu.

   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
   ```

   c. Erstellen Sie die neue Grub-Konfiguration.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
   ```

7. Laden Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber anhand des folgenden Befehls herunter:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
   ```

   Mehrere Versionen des Gaming-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
   ```

8. Extrahieren Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber aus dem heruntergeladenen .zip-Archiv.

   ```
   [ec2-user ~]$ unzip *Gaming-Linux-Guest-Drivers.zip -d nvidia-drivers
   ```

9. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiber-Installationsprogramms hinzu:

```
[ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

10. Führen Sie das Installationsprogramm über den folgenden Befehl aus:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

    Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

11. Verwenden Sie den folgenden Befehl zum Erstellen der benötigten Konfigurationsdatei.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

12. Laden Sie die Zertifizierungsdatei mit dem folgenden Befehl herunter und benennen Sie sie um.

    - Für Version 460.39 oder höher:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

    - Für Version 440.68 bis 445.48:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

    - Für frühere Versionen:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

13. Wenn Sie NVIDIA-Treiberversion 510.x oder höher für die G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

14. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

15. (Optional) Um die Vorteile einer Einzelanzeige mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diesen Schritt nicht aus.

CentOS Stream 8 und Red Hat Enterprise Linux 8

So installieren Sie den NVIDIA-Gaming-Treiber auf Ihrer Instance

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Linux-Instance. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

2. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie gerade verwenden.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y unzip kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Laden Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber anhand des folgenden Befehls herunter:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
```

Mehrere Versionen des Gaming-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen:

```
[ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
```

7. Extrahieren Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber aus dem heruntergeladenen `.zip`-Archiv.

```
[ec2-user ~]$ unzip *Gaming-Linux-Guest-Drivers.zip -d nvidia-drivers
```

8. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiber-Installationsprogramms hinzu:

```
[ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

9. Führen Sie das Installationsprogramm über den folgenden Befehl aus:

```
[ec2-user ~]$ sudo nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

10. Verwenden Sie den folgenden Befehl zum Erstellen der benötigten Konfigurationsdatei.

```
[ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

11. Laden Sie die Zertifizierungsdatei mit dem folgenden Befehl herunter und benennen Sie sie um.
    - Für Version 460.39 oder höher:

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
      gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
      ```

    - Für Version 440.68 bis 445.48:

      ```
      [ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
      gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
      ```

    - Für frühere Versionen:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

12. Wenn Sie NVIDIA-Treiberversion 510.x oder höher für die G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

14. (Optional) Um die Vorteile einer Einzelanzeige mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

Rocky Linux 8

So installieren Sie den NVIDIA-Gaming-Treiber auf Ihrer Instance

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Linux-Instance. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install -y gcc make
```

2. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

3. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
5. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie gerade verwenden.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y unzip elfutils-libelf-devel libglvnd-devel
 kernel-devel-$(uname -r)
```

6. Laden Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber anhand des folgenden Befehls herunter:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
   ```

   Mehrere Versionen des Gaming-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen:

   ```
   [ec2-user ~]$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
   ```

7. Extrahieren Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber aus dem heruntergeladenen `.zip`-Archiv.

   ```
   [ec2-user ~]$ unzip *Gaming-Linux-Guest-Drivers.zip -d nvidia-drivers
   ```

8. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiber-Installationsprogramms hinzu:

   ```
   [ec2-user ~]$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
   ```

9. Führen Sie das Installationsprogramm über den folgenden Befehl aus:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
   ```

   Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

10. Verwenden Sie den folgenden Befehl zum Erstellen der benötigten Konfigurationsdatei.

    ```
    [ec2-user ~]$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
    vGamingMarketplace=2
    EOF
    ```

11. Laden Sie die Zertifizierungsdatei mit dem folgenden Befehl herunter und benennen Sie sie um.

    - Für Version 460.39 oder höher:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

- Für Version 440.68 bis 445.48:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

- Für frühere Versionen:

```
[ec2-user ~]$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

12. Wenn Sie NVIDIA-Treiberversion 510.x oder höher für die G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
[ec2-user ~]$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
[ec2-user ~]$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /
etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

13. Starten Sie die Instance neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

14. (Optional) Um die Vorteile einer Einzelanzeige mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein.

Ubuntu und Debian

So installieren Sie den NVIDIA-Gaming-Treiber auf Ihrer Instance

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Linux-Instance. Installieren Sie gcc und make, falls sie noch nicht installiert sind.

```
$ sudo apt-get install -y gcc make build-essential
```

2. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und laden Sie die Paketaktualisierungen für Ihre Instance herunter.

```
$ sudo apt-get update -y
```

3. Führen Sie ein Upgrade des `linux-aws`-Pakets durch, um die aktuelle Version zu erhalten.

```
$ sudo apt-get upgrade -y linux-aws
```

4. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
$ sudo reboot
```

5. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.
6. Installieren Sie das Kernel-Header-Paket für die Version des Kernels, die Sie gerade verwenden.

```
$ sudo apt install -y unzip dkms linux-headers-$(uname -r)
```

7. Deaktivieren Sie den Open-Source-Treiber `nouveau` für NVIDIA-Grafikkarten.

   a. Fügen Sie der Negativliste in der Datei `nouveau` den Eintrag `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` hinzu. Kopieren Sie den folgenden Codeblock und fügen Sie ihn in ein Terminalfenster ein.

```
$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

   b. Bearbeiten Sie die Datei `/etc/default/grub` und fügen Sie folgende Zeile hinzu.

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
```

   c. Erstellen Sie die neue Grub-Konfiguration.

```
$ sudo update-grub
```

8. Laden Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber anhand des folgenden Befehls herunter:

```
$ aws s3 cp --recursive s3://nvidia-gaming/linux/latest/ .
```

   Mehrere Versionen des Gaming-Treibers werden in diesem Bucket gespeichert. Mit dem folgenden Befehl können Sie alle verfügbaren Versionen anzeigen:

```
$ aws s3 ls --recursive s3://nvidia-gaming/linux/
```

9. Extrahieren Sie das Installationsprogramm für den Gaming-Treiber aus dem heruntergeladenen `.zip`-Archiv.

```
$ unzip *Gaming-Linux-Guest-Drivers.zip -d nvidia-drivers
```

10. Fügen Sie mit dem folgenden Befehl Berechtigungen für die Ausführung des Treiber-Installationsprogramms hinzu:

```
$ chmod +x nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*-grid.run
```

11. Führen Sie das Installationsprogramm über den folgenden Befehl aus:

```
$ sudo nvidia-drivers/NVIDIA-Linux-x86_64*.run
```

   Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Lizenzvereinbarung und geben Sie nach Bedarf die Installationsoptionen an (Sie können die Standardoptionen akzeptieren).

12. Verwenden Sie den folgenden Befehl zum Erstellen der benötigten Konfigurationsdatei.

```
$ cat << EOF | sudo tee -a /etc/nvidia/gridd.conf
vGamingMarketplace=2
EOF
```

13. Laden Sie die Zertifizierungsdatei mit dem folgenden Befehl herunter und benennen Sie sie um.

    - Für Version 460.39 oder höher:

```
$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCertLinux_2024_02_22.cert"
```

    - Für Version 440.68 bis 445.48:

```
$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2020_04.cert"
```

- Für frühere Versionen:

```
$ sudo curl -o /etc/nvidia/GridSwCert.txt "https://nvidia-
gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-Archive/GridSwCert-Linux_2019_09.cert"
```

14. Wenn Sie NVIDIA-Treiberversion 510.x oder höher für die G4dn-, G5- oder G5g-Instances verwenden, deaktivieren Sie GSP mit den folgenden Befehlen. Weitere Informationen darüber, warum dies erforderlich ist, finden Sie in der NVIDIA-Dokumentation.

```
$ sudo touch /etc/modprobe.d/nvidia.conf
```

```
$ echo "options nvidia NVreg_EnableGpuFirmware=0" | sudo tee --append /etc/
modprobe.d/nvidia.conf
```

15. Starten Sie die Instance neu.

```
$ sudo reboot
```

16. (Optional) Um die Vorteile einer Einzelanzeige mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diesen Schritt nicht aus.

Windows-Betriebssysteme

Bevor Sie einen NVIDIA-Gaming-Treiber auf Ihrer Instance installieren, müssen Sie sicherstellen, dass zusätzlich zu den für alle Gaming-Treiber genannten Überlegungen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind.

- Wenn Sie Ihre Windows-Instance mit einem benutzerdefinierten Windows-AMI starten, muss es sich bei dem AMI um ein mit Windows Sysprep erstelltes standardisiertes Image handeln, um sicherzustellen, dass der Gaming-Treiber funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep.
- Konfigurieren Sie Standardanmeldedaten für die AWS Tools for Windows PowerShell auf Ihrer Windows-Instanz. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte in AWS Tools for Windows PowerShell im AWS -Tools für PowerShell -Benutzerhandbuch.

So installieren Sie den NVIDIA-Gaming-Treiber auf einer Windows-Instance

1. Connect zu Ihrer Windows-Instanz her und öffnen Sie ein PowerShell Fenster.
2. Laden Sie den Gaming-Treiber mit den folgenden PowerShell Befehlen herunter und installieren Sie ihn.

```
$Bucket = "nvidia-gaming"
$KeyPrefix = "windows/latest"
$LocalPath = "$home\Desktop\NVIDIA"
$Objects = Get-S3Object -BucketName $Bucket -KeyPrefix $KeyPrefix -Region us-east-1
foreach ($Object in $Objects) {
$LocalFileName = $Object.Key
if ($LocalFileName -ne '' -and $Object.Size -ne 0) {
    $LocalFilePath = Join-Path $LocalPath $LocalFileName
    Copy-S3Object -BucketName $Bucket -Key $Object.Key -LocalFile $LocalFilePath -
Region us-east-1
}
}
```

   Mehrere Versionen des NVIDIA GRID-Treibers werden in diesem S3-Bucket gespeichert. Sie können alle verfügbaren Versionen im Bucket herunterladen, wenn Sie den Wert der `$KeyPrefix`-Variablen von „windows/latest“ auf „windows“ ändern.
3. Navigieren Sie zu Ihrem Desktop und doppelklicken Sie auf die Installationsdatei, um sie auszuführen (wählen Sie die Treiberversion für das Betriebssystem Ihrer Instance aus). Befolgen Sie die Anweisungen, um den Treiber zu installieren, und starten Sie die Instance neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie können prüfen, ob die GPU richtig funktioniert, indem Sie den Geräte-Manager verwenden.
4. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Treiber zu registrieren.

   Version 527.27 or above

   Erstellen Sie den folgenden Registrierungsschlüssel mit der 64-Bit-Version von PowerShell oder im Befehlszeilenfenster.

   Schlüssel: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm\Global`

   Name: vGamingMarketplace

   Typ: DWord

Wert: 2

PowerShell

Führen Sie den folgenden PowerShell Befehl aus, um diesen Registrierungswert zu erstellen. AWS -Tools für PowerShell In AWS Windows wird AMIs standardmäßig die 32-Bit-Version verwendet, und dieser Befehl schlägt fehl. Verwenden Sie stattdessen die 64-Bit-Version von, die im Betriebssystem PowerShell enthalten ist.

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm\Global"
 -Name "vGamingMarketplace" -PropertyType "DWord" -Value "2"
```

Eingabeaufforderung

Führen Sie den folgenden Registrierungsbefehl aus, um diesen Registrierungswert zu erstellen. Sie können es über das Befehlszeilenfenster oder eine 64-Bit-Version von ausführen PowerShell.

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvlddmkm\Global" /v
 vGamingMarketplace /t REG_DWORD /d 2
```

Earlier versions

Erstellen Sie den folgenden Registrierungsschlüssel mit der 64-Bit-Version von PowerShell oder dem Befehlszeilenfenster.

Schlüssel: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global`

Name: vGamingMarketplace

Typ: DWord

Wert: 2

PowerShell

Führen Sie den folgenden PowerShell Befehl aus, um diesen Registrierungswert zu erstellen. AWS -Tools für PowerShell In AWS Windows wird AMIs standardmäßig die 32-Bit-Version verwendet, und dieser Befehl schlägt fehl. Verwenden Sie stattdessen die 64-Bit-Version von, die im Betriebssystem PowerShell enthalten ist.

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global" -Name
 "vGamingMarketplace" -PropertyType "DWord" -Value "2"
```

Eingabeaufforderung

Führen Sie den folgenden Registrierungsbefehl aus, um diesen Registrierungsschlüssel im Eingabeaufforderungsfenster zu erstellen. Sie können diesen Befehl auch in der 64-Bit-Version von verwendenPowerShell.

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global" /v vGamingMarketplace /t
 REG_DWORD /d 2
```

5. Führen Sie den folgenden Befehl in aus PowerShell. Dadurch wird die Zertifizierungsdatei heruntergeladen, die Datei in `GridSwCert.txt` umbenannt und in den Ordner „Öffentliche Dokumente“ auf dem Systemlaufwerk verschoben. In der Regel lautet der Ordnerpfad `C:\Users\Public\Documents`.

   - Für Version 460.39 oder höher:

     ```
     Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-
     Archive/GridSwCertWindows_2024_02_22.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents
     \GridSwCert.txt"
     ```

   - Für Version 445.87:

     ```
     Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-
     Archive/GridSwCert-Windows_2020_04.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents
     \GridSwCert.txt"
     ```

   - Für frühere Versionen:

     ```
     Invoke-WebRequest -Uri "https://nvidia-gaming.s3.amazonaws.com/GridSwCert-
     Archive/GridSwCert-Windows_2019_09.cert" -OutFile "$Env:PUBLIC\Documents
     \GridSwCert.txt"
     ```

   Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 oder eine frühere Version verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
```

6. Starten Sie Ihre Instance neu.
7. Suchen Sie die `nvidia-smi.exe` Datei auf der Instanz.

   ```
   Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -Filter "nvidia-smi.exe"
   ```

   Verifizieren Sie die NVIDIA Gaming-Lizenz mit dem folgenden Befehl: *path*Ersetzen Sie ihn durch den Namen des Ordners in der Ausgabe des vorherigen Befehls.

   ```
   C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\path\nvidia-smi.exe -q
   ```

   Die Ausgabe sollte folgendermaßen oder ähnlich aussehen.

   ```
   vGPU Software Licensed Product
   Product Name              : NVIDIA Cloud Gaming
   License Status            : Licensed (Expiry: N/A)
   ```

8. (Optional) Um die Vorteile der Einzelanzeige mit einer Auflösung von bis zu 4K zu nutzen, richten Sie das leistungsstarke Anzeigeprotokoll Amazon DCV ein. Wenn Sie diese Funktionalität nicht benötigen, führen Sie diesen Schritt nicht aus.

Installieren einer zusätzlichen Version von CUDA

Nachdem Sie einen NVIDIA-Grafiktreiber auf Ihrer Instance installiert haben, können Sie eine andere Version von CUDA als die mit dem Grafiktreiber gebündelte Version installieren. Das folgende Verfahren veranschaulicht, wie mehrere CUDA-Versionen für die Instance konfiguriert werden.

Das CUDA-Toolkit in Linux installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das CUDA-Toolkit unter Linux zu installieren:

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Linux-Instance.
2. Öffnen Sie die NVIDIA-Website und wählen Sie die gewünschte CUDA-Version aus.
3. Wählen Sie die Architektur, Verteilung und Version für das Betriebssystem auf Ihrer Instance aus. Wählen Sie unter Installationstyp die Option runfile (local) (runfile (lokal))aus.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um das Installationsskript herunterzuladen.

5. Fügen Sie dem Installationsskript, das Sie heruntergeladen haben, Ausführungsberechtigungen mit dem folgenden Befehl hinzu.

```
[ec2-user ~]$ chmod +x downloaded_installer_file
```

6. Führen Sie das Installationsskript wie folgt aus, um das CUDA-Toolkit zu installieren und dem Toolkit-Pfad die CUDA-Versionsnummer hinzuzufügen.

```
[ec2-user ~]$ sudo sh downloaded_installer_file --silent --override --toolkit --
samples --toolkitpath=/usr/local/cuda-version --samplespath=/usr/local/cuda --no-
opengl-libs
```

7. (Optional) Legen Sie die CUDA-Standardversion wie folgt fest.

```
[ec2-user ~]$ sudo ln -s /usr/local/cuda-version /usr/local/cuda
```

Das CUDA-Toolkit in Windows installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das CUDA-Toolkit in Windows zu installieren:

So installieren Sie das CUDA-Toolkit

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance.
2. Öffnen Sie die NVIDIA-Website und wählen Sie die gewünschte CUDA-Version aus.
3. Wählen Sie unter Installer Type (Installationstyp) die Option exe (lokal) aus und klicken Sie anschließend auf Herunterladen.
4. Führen Sie die heruntergeladene Installationsdatei mit Ihrem Browser aus. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des CUDA-Toolkits. Möglicherweise müssen Sie die Instance neu starten.

Installieren Sie den ENA-Treiber auf EC2 Windows-Instanzen

Wenn Ihre Instance nicht auf einem der neuesten Windows Amazon Machine Images (AMIs) basiert, die Amazon bereitstellt, verwenden Sie das folgende Verfahren, um den aktuellen ENA-Treiber auf Ihrer Instance zu installieren. Sie sollten diese Aktualisierung zu einem Zeitpunkt durchführen, zu dem Ihre Instance neu gestartet werden kann. Wenn das Installationsskript Ihre Instance nicht automatisch neu startet, empfehlen wir, die Instance als letzten Schritt neu zu starten.

Wenn Sie ein Instance-Speicher-Volume verwenden, um Daten zu speichern, während die Instance läuft, werden diese Daten gelöscht, wenn Sie die Instance beenden. Stellen Sie vor dem Anhalten Ihrer Instance sicher, dass Sie alle benötigten Daten aus den Instance-Speicher-Volumes in einen persistenten Speicher kopiert haben, z. B. Amazon EBS oder Amazon S3.

Voraussetzungen

Um den ENA-Treiber zu installieren oder zu aktualisieren, muss Ihre Windows-Instance die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- PowerShell Version 3.0 oder höher ist installiert.
- Die in diesem Abschnitt aufgeführten Befehle müssen in der 64-Bit-Version von ausgeführt PowerShell werden. Verwenden Sie nicht die x86 Version von PowerShell. Das ist die 32-Bit-Version der Shell und wird für diese Befehle nicht unterstützt.

Schritt 1: Ihre Daten sichern

Wir empfehlen Ihnen, ein Backup-AMI zu erstellen, falls Sie Ihre Änderungen nicht über den Geräte-Manager rückgängig machen können. Gehen Sie folgendermaßen vor AWS Management Console, um ein Backup-AMI mit dem zu erstellen:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance, die ein Treiberupgrade benötigt und wählen Sie Instance stoppen aus dem Menü Instance-Status aus.
4. Nachdem die Instance angehalten wurde, wählen Sie die Instance erneut aus. Um Ihr Backup zu erstellen, wählen Sie die Option Image und Vorlagen im Menü Aktionen und dann Image erstellen.
5. Um Ihre Instance neu zu starten, wählen Sie Instance starten aus dem Menü Instance-Status.

Schritt 2: Installieren oder aktualisieren Ihres ENA-Treibers

Sie können Ihren ENA-Treiber mit AWS Systems Manager Distributor oder mit PowerShell Cmdlets installieren oder aktualisieren. Für weitere Anweisungen wählen Sie die Registerkarte aus, die der Methode entspricht, die Sie verwenden möchten.

Systems Manager Distributor

Sie können das Systems-Manager-Distributor-Feature verwenden, um Pakete für Ihre von Systems Manager verwalteten Knoten bereitzustellen. Mit Systems Manager Distributor können Sie das ENA-Treiberpaket einmal oder mit geplanten Aktualisierungen installieren. Weitere Informationen zur Installation des ENA-Treiberpakets (`AwsEnaNetworkDriver`) mit Systems Manager Distributor finden Sie unter Installieren oder Aktualisieren von Paketen im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

PowerShell

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ENA-Treiberpakete mithilfe von Cmdlets herunterladen und auf Ihrer Instanz installieren. PowerShell

Option 1: Die neueste Version herunterladen und extrahieren

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. Verwenden Sie das invoke-webrequest cmdlet, um das neueste Treiberpaket herunterzuladen:

```
PS C:\> invoke-webrequest https://ec2-windows-drivers-
downloads.s3.amazonaws.com/ENA/Latest/AwsEnaNetworkDriver.zip -
outfile $env:USERPROFILE\AwsEnaNetworkDriver.zip
```

> **Note**
>
> Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 oder eine frühere Version verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:
>
> ```
> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
>  [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
> ```
>
> Alternativ können Sie das neueste Treiberpaket aus einem Browserfenster auf Ihrer Instance herunterladen.

3. Verwenden Sie das expand-archive cmdlet, um das ZIP-Archiv zu extrahieren, das Sie auf Ihre Instance heruntergeladen haben:

```
PS C:\> expand-archive $env:userprofile\AwsEnaNetworkDriver.zip -
DestinationPath $env:userprofile\AwsEnaNetworkDriver
```

Option 2: Eine bestimmte Version herunterladen und extrahieren

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. Laden Sie das ENA-Treiberpaket für die gewünschte Version über den Versionslink in der Versionsverlauf für den ENA-Windows-Treiber-Tabelle herunter.
3. Extrahieren Sie die ZIP-Datei auf Ihre Instance.

Installieren Sie den ENA-Treiber mit PowerShell

Die Installationsschritte sind dieselben, unabhängig davon, ob Sie den neuesten Treiber oder eine bestimmte Version heruntergeladen haben. Um den ENA-Treiber zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Um den Treiber zu installieren, führen Sie das `install.ps1` PowerShell Skript aus dem `AwsEnaNetworkDriver` Verzeichnis auf Ihrer Instanz aus. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie PowerShell 3.0 oder höher verwenden.
2. Wenn das Installationsprogramm Ihre Instanz nicht automatisch neu startet, führen Sie das Restart-Computer PowerShell Cmdlet aus.

```
PS C:\> Restart-Computer
```

Schritt 3 (optional): Überprüfen Sie die ENA-Treiberversion nach der Installation

Um sicherzustellen, dass das ENA-Treiberpaket erfolgreich auf Ihrer Instance installiert wurde, können Sie die neue Version wie folgt überprüfen:

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.

2. Zum Aufrufen des Windows-Geräte-Managers geben Sie `devmgmt.msc` im Feld Run (Ausführen) ein.
3. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Device Manager“ (Geräte-Manager) geöffnet.
4. Wählen Sie den Pfeil links neben Network adapters (Netzwerkadapter) aus, um die Liste zu erweitern.
5. Wählen Sie den Namen aus oder öffnen Sie das Kontextmenü für den Amazon Elastic Network Adapter und wählen Sie dann Properties (Eigenschaften) aus. Dadurch wird das Dialogfeld mit den Eigenschaften des Amazon Elastic Network Adapters geöffnet.

   > **Note**
   >
   > ENA-Adapter verwenden alle denselben Treiber. Wenn Sie mehrere ENA-Adapter haben, können Sie einen von ihnen auswählen, um den Treiber für alle ENA-Adapter zu aktualisieren.

6. Um zu überprüfen, welche Version aktuell installiert ist, öffnen Sie die Registerkarte Treiber und überprüfen Sie die Treiberversion. Falls die aktuelle Version nicht mit Ihrer Zielversion übereinstimmt, finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung beim Windows-Treiber von Elastic Network Adapter.

Eine ENA-Treiberinstallation rückgängig machen

Wenn bei der Installation etwas schiefgeht, müssen Sie möglicherweise den Treiber zurücksetzen. Gehen Sie wie folgt vor, um zur vorherigen Version des ENA-Treibers zurückzukehren, der auf Ihrer Instance installiert war.

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. Zum Aufrufen des Windows-Geräte-Managers geben Sie `devmgmt.msc` im Feld Run (Ausführen) ein.
3. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Device Manager“ (Geräte-Manager) geöffnet.
4. Wählen Sie den Pfeil links neben Network adapters (Netzwerkadapter) aus, um die Liste zu erweitern.
5. Wählen Sie den Namen aus oder öffnen Sie das Kontextmenü für den Amazon Elastic Network Adapter und wählen Sie dann Properties (Eigenschaften) aus. Dadurch wird das Dialogfeld mit den Eigenschaften des Amazon Elastic Network Adapters geöffnet.

> **Note**
>
> ENA-Adapter verwenden alle denselben Treiber. Wenn Sie mehrere ENA-Adapter haben, können Sie einen von ihnen auswählen, um den Treiber für alle ENA-Adapter zu aktualisieren.

6. Um den Treiber zurückzusetzen, öffnen Sie die Registerkarte Treiber und wählen Sie Treiber zurücksetzen. Dadurch wird das Rollback-Fenster für das Treiberpaket geöffnet.

> **Note**
>
> Wenn auf der Registerkarte Treiber die Aktion Treiber zurücksetzen nicht angezeigt wird oder wenn die Aktion nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass der Treiberspeicher auf Ihrer Instance das zuvor installierte Treiberpaket nicht enthält. Um dieses Problem zu beheben, siehe Fehlerbehebungsszenarien und erweitern Sie den Abschnitt Unerwartete ENA-Treiberversion installiert. Weitere Informationen zur Auswahl von Gerätetreiberpaketen finden Sie auf der Microsoft-Dokumentationswebsite unter So wählt Windows ein Treiberpaket für ein Gerät aus.

NA-Windows-Treiber-Versionen verfolgen

Windows AMIs enthält den ENA-Windows-Treiber, um erweiterte Netzwerke zu ermöglichen.

Für Windows Server-Versionen 2016 und höher empfehlen wir, die neueste Treiberversion zu verwenden. Für frühere Versionen von Windows Server können Sie anhand der folgenden Tabelle ermitteln, welche ENA-Treiberversion verwendet werden sollte.

Windows Server Version	ENA-Treiberversion
Windows Server 2012 R2	2.6.0 und niedriger
Windows Server 2012	2.6.0 und niedriger
Windows Server 2008 R2	2.2.3 und niedriger

Versionsverlauf für den ENA-Windows-Treiber

Die folgende Tabelle fasst die Änderungen für jede Version zusammen.

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.10.0	Fehlerbehebungen • Die unsachgemäße Behandlung von Fehlern bei der Speicherzuweisung während der Warteschlangeninit ialisierung wurde behoben, um unerwartete Neustarts zu verhindern. • Es wurde eine mögliche Fehlkonfiguration von Netzwerk-Offloads behoben, bei der Gerätefunktionen ignoriert wurden.	24. Juni 2025
2.9.0	Neue Features • Unterstützung für asynchrone Reset-Anfragen hinzugefügt, die vom Gerät initiiert wurden. • Unterstützung für die Verarbeitung des vom Gerät bereitgestellten maximalen LLQ-Tiefenwerts wurde hinzugefügt. • `58001`In der Windows-Ereignisanzeige wurde eine Ereignis-ID hinzugefügt, um die Sichtbarkeit unerwarte ter Energiezustandsübergänge zu verbessern, die durch eine Fehlkonfiguration des Geräts verursacht werden.	12. Dezember 2024

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
	Fehlerbehebungen • Die unsachgemäße Behandlung von Fehlern bei der Speicherzuweisung während der Geräteinitialisier ung wurde behoben, um unerwartete Neustarts zu verhindern. • Es wurde ein Problem in der Interrupt-Serviceroutine behoben, durch das ein DPC beim Stoppen des Geräts in die Warteschlange gestellt werden konnte, wodurch unerwartete Neustarts verhindert wurden.	
2.8.0	Fehlerbehebungen • Bei der Verarbeitung der ausgehenden Netzwerkp ufferliste (Network Buffer List, NBL) wurde ein Problem behoben, das zu Speicherfehlern führen konnte, wenn versucht wurde, eine bereits veröffentlichte NBL zu veröffentlichen. • Fehlerhafte Erkennung des L3-Protokolls bei der Deaktivierung aller LSO- und Prüfsummen-Offloads, die zu unerwartetem Verhalten führen konnte, wurde behoben.	30. September 2024

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.7.0	Neue Features • Die Unterstützung für Windows Server 2012 (Windows 8) und Windows Server 2012 R2 (Windows 8.1) wurde entfernt. Diese Betriebssystemversionen haben das Ende des Supports von AWS erreicht. Die Treiberin stallation wird unter Windows Server 2012 und früheren Versionen fehlschlagen. • Unterstützung für die Übertragung der IPv6 Tx-Prüfsu mmenberechnung auf das Gerät wurde hinzugefügt. • Umfassende Unterstützung für Low Latency Queuing (LLQ) hinzugefügt. Dies wird basierend auf der Geräteempfehlung dynamisch aktiviert. Sie können diese Einstellung mit dem neuen Registrierungsschl üssel „WideLLQ“ überschreiben. • Es wurde eine Meldung für Paketverluste hinzugefügt, die auf einen Rx-Überlauf zurückzuführen sind, was darauf hindeutet, dass im Rx-Ring nicht genügend Speicherplatz für eingehende Pakete verfügbar ist. • Unterstützung für Benachrichtigungen zu suboptima len Konfigurationen vom Gerät wurde hinzugefügt. Sehen Sie sich die Ereignis-ID `59000` in der Windows-Ereignisanzeige an. Fehlerbehebungen • Vermeiden Sie unnötiges Zurücksetzen von Geräten, die durch Tx-Pakete verursacht werden, deren Header	1. Mai 2024

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
	die maximale Low Latency Queuing (LLQ)-Header-Größe überschreiten.	

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung

2.6.0	Neue Features
	• Fügt die folgenden Netzwerkleistungsmetriken für Instance-Typen hinzu, die ENA Express unterstützen.
	  • `ena_srd_mode`
	  • `ena_srd_tx_pkts`
	  • `ena_srd_eligible_tx_pkts`
	  • `ena_srd_rx_pkts`
	  • `ena_srd_resource_utilization`
	• Fügt die Netzwerkleistungsmetrik `conntrack_allowance_available` für Nitro-basierte Instance-Typen hinzu.
	• Fügt einen neuen Grund für das Zurücksetzen des Adapters hinzu, weil eine Beschädigung der RX-Daten erkannt wurde.
	• Aktualisiert die Infrastruktur zur Treiberprotokollierung.
	
	Fehlerbehebungen
	• Verhindert das Zurücksetzen des Adapters für den Fall, dass ein Update der Netzwerkleistungsmetriken aufgrund von CPU-Mangel fehlschlägt.
	•
		20. Juni 2023

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
	Verhindert die falsche Erkennung einer Unterbrechung des Geräte-Heartbeats. • Korrigiert das Treiberinstallationsskript, um den Downgrade-Vorgang zu unterstützen. • Korrigiert die Statistik zur Anzahl der Empfangsfehler.	
2.5.0	Ankündigung Die ENA-Windows-Treiberversion 2.5.0 wurde zurückgesetzt, da die Initialisierung auf dem Windows-Domain-Controller fehlgeschlagen ist. Windows Client und Windows Server sind nicht betroffen.	17. Februar 2023

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.4.0	Neue Features • Fügt Unterstützung für Windows Server 2022 hinzu. • Entfernt Unterstützung für Windows Server 2008 R2. • Legt Low Latency Queuing (LLQ) auf Always on fest, um die Leistung auf EC2 Amazon-Instances der sechsten Generation zu verbessern. Fehlerbehebungen • Behebt ein Problem, durch das die Weitergabe von Netzwerkleistungsmetriken an die Leistungsindikatoren für Windows (PCW) fehlschlug. • Behebt ein Speicherleck während des Lesevorgangs des Registrierungsschlüssels. • Verhindert eine unendliche Reset-Schleife im Falle eines nicht behebbaren Fehlers während der Adapterrücksetzung.	28. April 2022

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.2.4	Ankündigung Die ENA-Windows-Treiberversion 2.2.4 wurde aufgrund potenzieller Leistungseinbußen bei Instances der sechsten Generation zurückgesetzt. EC2 Es wird empfohlen, dass Sie ein Downgrade des Treibers mit einer der folgenden Methoden durchführen: • Installieren der vorherigen Version 1. Laden Sie das vorherige Versionspaket über den Link in dieser Tabelle herunter (Version 2.2.3). 2. Führen Sie das install.ps1 PowerShell Installat ionsskript aus. Weitere Informationen zu Schritten vor und nach der Installation finden Sie unter Aktivieren von Enhanced Networking unter Windows. • Verwenden Sie Amazon EC2 Systems Manager für ein Bulk-Update • Führen Sie eine Massenaktualisierung über ein SSM-Dokument `AWS-ConfigureAWSPackage` mit folgenden Parametern durch: • Name: AwsEnaNetworkDriver • Version: 2.2.3	26. Oktober 2021

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.2.3	Neue Features • Integriert Unterstützung für neue Nitro-Karten mit bis zu 400 Gbit/s Instance-Netzwerken. Fehlerbehebungen • Behebt die Race-Bedingung zwischen der Änderung der Systemzeit und der Abfrage der Systemzeit durch den ENA-Treiber, was zu einer fälschlicherweise positiven Erkennung von HW-Nichtreaktionen führt. Ankündigung Die Windows-ENA-Treiberversion 2.2.3 ist die letzte Version, die Unterstützung für Windows Server 2008 R2 bietet. Derzeit verfügbare Instance-Typen, die ENA verwenden, werden unter Windows Server 2008 R2 weiterhin unterstützt. Die Treiber sind per Download verfügbar. Künftige Instance-Typen bieten keine Unterstützung für Windows Server 2008 R2 und Sie können Images mit Windows Server 2008 R2 nicht auf künftige Instance-Typen importieren, migrieren oder auf diesen starten.	25. März 2021

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.2.2	Neue Features • Integriert die Unterstützung für die Abfrage von Netzwerkadapter-Leistungsmetriken mit CloudWatch und die Leistungsindikatoren für Windows-Verbraucher. Fehlerbehebungen • Behebt Leistungsprobleme bei Bare-Metal-Instances.	21. Dezember 2020
2.2.1	Neue Features • Fügt eine Methode hinzu, mit der der Host den Elastic-Network-Adapter nach Netzwerkleistungsmetriken abfragen kann.	1. Oktober 2020

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.2.0	Neue Features • Fügt Unterstützung für Hardwaretypen der nächsten Generation hinzu. • Verbessert die Startzeit der Instance nach der Wiederaufnahme aus dem Stop-Ruhezustand und eliminiert falsch positive ENA-Fehlermeldungen. Leistungsoptimierungen • Optimiert die Verarbeitung des eingehenden Datenverkehrs. • Verbessert die Verwaltung des gemeinsam genutzten Speichers in einer Umgebung mit geringen Ressourcen. Fehlerbehebungen • Vermeidet Systemabsturz beim Entfernen von ENA-Geräten in seltenen Fällen, in denen der Treiber nicht zurückgesetzt werden kann.	12. August 2020
2.1.5	Fehlerbehebungen • Behebt gelegentliche Netzwerkadapter-Initialisierungsfehler auf Bare-Metal-Instances.	23. Juni 2020

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.4	Fehlerbehebungen • Verhindern Sie Verbindungsprobleme durch vom Netzwerk-Stack eingehende beschädigte LSO-Paket metadaten. • Verhindern Sie einen Systemabsturz durch eine seltene Race-Condition, die zum Zugriff auf einen bereits freigegebenen Paketspeicher führt.	25. November 2019
2.1.2	Neue Features • Unterstützung für Lieferanten-ID-Berichte hinzugefügt, damit das Betriebssystem UUIDs Mac-basierte Daten generieren kann. Fehlerbehebungen • Verbesserte DHCP-Netzwerkkonfigurationsleistung während der Initialisierung. • Die L4-Prüfsumme für eingehenden IPv6 Verkehr wird korrekt berechnet, wenn die maximale Übertragu ngseinheit (MTU) 4K überschreitet. • Allgemeine Verbesserungen der Treiberstabilität und kleinere Fehlerbehebungen.	4. November 2019

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.1	Fehlerbehebungen • Verhinderung von Drops hoch fragmentierter TCP-LSO-Pakete, die aus dem Betriebssystem eingehen. • Behandeln Sie das Encapsulating Security Payload (ESP) -Protokoll innerhalb der internen Netzwerke ordnungsgemäß. IPSec IPv6	16. September 2019

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung

2.1.0	ENA Windows-Treiber v2.1 führt neue ENA-Gerät efunktionalitäten ein. Die Leistung wird gesteigert, es werden neue Features hinzugefügt und mehrere Stabilitä tsverbesserungen vorgenommen.
	
	Neue Features
	
	• Verwenden Sie den standardisierten Windows-R egistrierungsschlüssel für Jumbo-Rahmenkonfig urationen.
	• Erlauben Sie die VLAN-ID-Einstellung über die ENA-Treibereigenschaften-GUI.
	• Verbesserte Wiederherstellungsflüsse
	  • Verbesserte Mechanismen zur Ausfallidentifikation.
	  • Zusätzliche Unterstützung für einstellbare Wiederher stellungsparameter.
	• Support bis zu 32 I/O Warteschlangen für neuere EC2 Instances mit mehr als 8 V. CPUs
	• ~90 % Verringerung des Treiber-Arbeitsspeicherplat zes.
	
	Leistungsoptimierungen
	
	• Geringere Latenz des Übertragungspfads.
	• Unterstützung für den Empfang des Checksum Offload.
	•
		1. Juli 2019

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
	Leistungsoptimierung für schwer geladenes System (optimierte Nutzung der Sperrmechanismen). • Weitere Verbesserungen, um die CPU-Nutzung zu verringern und die Reaktionsfähigkeit des Systems unter Last zu verbessern. Fehlerbehebungen • Absturz während ungültigem Parsing nicht fortlaufender Tx-Header behoben. • Absturz des Treibers v1.5 während Trennung der Elastic-Network-Schnittstelle auf Bare-Metal-Instances behoben. • Der Fehler bei der Berechnung der LSO-Pseudo-Header-Prüfsumme wurde behoben. IPv6 • Potenzielles Leck der Arbeitsspeicherressource bei fehlgeschlagener Initialisierung behoben. • Deaktiviert den TCP/UDP Prüfsummen-Offload für Fragmente. IPv4 • Fix für VLAN-Konfiguration. VLAN wurde falsch deaktiviert, als nur die VLAN-Priorität hätte deaktiviert werden sollen. • Korrektes Parsing der Kunden-Treibermeldungen durch die Ereignisanzeige aktiviert. •	

Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
	Fehler beim Initialisieren des Treibers aufgrund ungültiger Zeitstempel-Bearbeitung behoben. • Laufbedingung zwischen Datenverarbeitung und ENA-Gerätedeaktivierung behoben.	
1.5.0	Aktualisierungen • Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen. • Empfangspuffer können jetzt mit einem Wert bis zu 8192 in den erweiterten Eigenschaften der ENA NIC konfiguriert werden. • Standardempfangspuffer 1k.	4. Oktober 2018
1.2.3	Enthält Zuverlässigkeitskorrekturen und vereinheitlicht die Unterstützung für Windows Server 2008 R2 bis Windows Server 2016.	13. Februar 2018
1.0.8	Die Erstversion. Enthalten in AMIs Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 RTM, Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2016.	. Juli 2016

ENA-Benachrichtigungen zur Windows-Treiberveröffentlichung von Amazon SNS abonnieren

Amazon SNS kann Sie benachrichtigen, wenn neue Versionen von EC2 Windows-Treibern veröffentlicht werden. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um diese Benachrichtigungen zu abonnieren.

Benachrichtigungen abonnieren EC2

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region in der Navigationsleiste zu US East (N. Virginia). Sie müssen diese Region auswählen, weil sich die SNS-Benachrichtigungen, die Sie abonnieren, in dieser Region befinden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
4. Wählen Sie Create subscription.
5. Führen Sie im Dialogfeld Create subscription Folgendes aus:
   a. Kopieren Sie den folgenden Amazon-Ressourcennamen (ARN) unter TopicARN:

      arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers
   b. Wählen Sie unter Protocol die Option `Email` aus.
   c. Geben Sie als Endpunkt eine E-Mail-Adresse ein, an die die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
   d. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.
6. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail. Öffnen Sie die E-Mail und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Abonnement abzuschließen.

Immer wenn neue EC2 Windows-Treiber veröffentlicht werden, senden wir Benachrichtigungen an Abonnenten. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht mehr erhalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich abzumelden.

Amazon EC2 Windows-Treiberbenachrichtigung abbestellen

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Abonnement und wählen Sie dann Actions und Delete subscriptions (Löschen) aus. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Delete (Löschen) aus.

Paravirtual-Treiber für Windows-Instances

Windows AMIs enthält eine Reihe von Treibern, die den Zugriff auf virtualisierte Hardware ermöglichen. Diese Treiber werden von Amazon verwendet EC2 , um Instance-Speicher- und

Amazon EBS-Volumes ihren Geräten zuzuordnen. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen den verschiedenen Treibern.

	Red Hat PV	Citrix PV	AWS PV
Instance-Typ	Wird nicht für alle Instance-Typen unterstützt. Wenn Sie einen nicht unterstützten Instance-Typ angeben, ist die Instance beeinträchtigt.	Wird für Xen-Instance-Typen unterstützt.	Wird für Xen-Instance-Typen unterstützt.
Zugeordnete Volumes	Unterstützt bis zu 16 zugeordnete Volumes	Unterstützt mehr als 16 zugeordnete Volumes	Unterstützt mehr als 16 zugeordnete Volumes
Netzwerk	Bekannte Probleme mit dem Treiber: Die Netzwerkverbindung wird bei hohen Workloads zurückgesetzt, z. B bei schneller Datenübertragung über FTP.		Der Treiber konfiguriert automatisch Jumbo-Frames auf dem Netzwerkadapter, wenn er sich in einem kompatiblen Instance-Typ befindet. Wenn sich die Instance in einer Cluster-Placement-Gruppe befindet, wird die Netzwerkl

	Red Hat PV	Citrix PV	AWS PV
			eistung zwischen den Instances in der Cluster-Placement-Gruppe verbesser t. Weitere Informati onen finden Sie unter Platzieru ngsgruppen für Ihre EC2 Amazon-In stances.

Die folgende Tabelle zeigt, welche PV-Treiber Sie auf jeder Version von Windows Server bei Amazon ausführen sollten EC2.

Windows Server Version	PV-Treiber Version
Windows Server 2025	Nicht unterstützt
Windows Server 2022	AWS PV, neueste Version
Windows Server 2019	AWS PV neueste Version
Windows Server 2016	AWS PV neueste Version
Windows Server 2012 R2	AWS PV-Version 8.4.3
Windows Server 2012	AWS PV-Version 8.4.3
Windows Server 2008 R2	AWS PV-Version 8.3.5

Windows Server Version	PV-Treiber Version
Windows Server 2008	Citrix PV 5.9
Windows Server 2003	Citrix PV 5.9

Inhalt

- AWS PV-Treiber
- Citrix-PV-Treiber
- Red Hat PV-Treiber
- Abonnieren von -Benachrichtigungen
- Aktualisieren Sie die PV-Treiber auf Windows-Instances EC2
- Fehler bei PV-Treibern auf Windows-Instances beheben

AWS PV-Treiber

Die AWS PV-Treiber werden im `%ProgramFiles%\Amazon\Xentools` Verzeichnis gespeichert. Dieses Verzeichnis enthält auch öffentliche Symbole und ein Befehlszeilentool,`xenstore_client.exe`, mit dem Sie auf Einträge in zugreifen können XenStore. Der folgende PowerShell Befehl gibt beispielsweise die aktuelle Uhrzeit vom Hypervisor zurück:

```
PS C:\> [DateTime]::FromFileTimeUTC((gwmi -n root\wmi -cl
 AWSXenStoreBase).XenTime).ToString("hh:mm:ss")
11:17:00
```

Die AWS PV-Treiberkomponenten sind in der Windows-Registrierung unter `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services` aufgeführt. Diese Treiberkomponenten umfassen im Einzelnen: xenbus, xeniface, xennet, xenvbd und xenvif.

AWS PV-Treiber haben auch einen Windows-Dienst namens LiteAgent, der im Benutzermodus ausgeführt wird. Er verarbeitet Aufgaben wie das Herunterfahren und Neustarten von Instanzen AWS APIs der Xen-Generation aus. Sie können auf Services zugreifen und diese verwalten, indem Sie `Services.msc` in der Befehlszeile ausführen. Bei der Ausführung auf Instances der Nitro-Generation werden die AWS PV-Treiber nicht verwendet und der LiteAgent Dienst wird ab der Treiberversion 8.2.4 automatisch beendet. Die Aktualisierung auf den neuesten AWS PV-Treiber aktualisiert auch den LiteAgent und verbessert die Zuverlässigkeit aller Instance-Generationen.

Installieren Sie die neuesten AWS PV-Treiber

Amazon Windows AMIs enthält eine Reihe von Treibern, die den Zugriff auf virtualisierte Hardware ermöglichen. Diese Treiber werden von Amazon verwendet EC2 , um Instance-Speicher- und Amazon EBS-Volumes ihren Geräten zuzuordnen. Wir empfehlen Ihnen, die neuesten Treiber zu installieren, um die Stabilität und Leistung Ihrer EC2 Windows-Instances zu verbessern.

Installationsoptionen

- Wird verwendet AWS Systems Manager , um die PV-Treiber automatisch zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Exemplarische Vorgehensweise: Automatisches Aktualisieren von PV-Treibern auf EC2 Windows-Instances im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.
- Herunterladen Herunterladen das Treiberpaket herunter und führen Sie das Installationsprogramm manuell aus. Achten Sie darauf, die `readme.txt`-Datei auf Systemanforderungen zu überprüfen. Informationen zum Herunterladen und Installieren der AWS PV-Treiber oder zum Aktualisieren eines Domain-Controllers finden Sie unter Führen Sie ein manuelles Upgrade von Windows Server-Instanzen (AWS PV-Upgrade) durch.

AWS Verlauf des PV-Treiberpakets

Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen an den AWS PV-Treibern für jede Treiberversion.

Paketversion	Details	Datum der Veröffentlichung
8.6.0 8.6.0	• XenStore Stabilitätskorrekturen bei Interaktionen.	27. Mai 2025
8.5.0	• Stabilitätsverbesserungen, um seltene Fälle von Abstürzen beim Trennen von Netzwerkgeräten zu beheben. • Stabilitätskorrekturen zur Behebung seltener Fälle von Abstürzen während der EBS-Volumenablösung • Behebung von Fehlern im Paketinstallationsprogramm. • Das PV-Installationsprogramm wurde für die Verwendung von `Pnputil` aktualisiert.	31. Oktober 2024
8.4.3 8.4.3 8.4.3	Behebung von Fehlern im Paketinstallationsprogramm zur Verbesserung der Upgrade-Erfahrung. Dies ist die letzte	24. Januar 2023

Paketversion	Details	Datum der Veröffentlichung
	Version, die auf Windows Server 2012 und 2012 R2 ausgeführt werden kann. Diese Version steht zum Download zur Verfügung, wird jedoch nicht mehr unterstützt, da Windows Server 2012 und 2012 R2 das Ende der Unterstützung erreicht haben.	
8.4.2	Stabilitätsbehebungen für Race-Bedingung.	13. April 2022
8.4.1	Verbessertes Paketinstallationsprogramm.	07. Januar 2022
8.4.0	• Stabilitätskorrekturen zur Behebung seltener Fälle von hängengebliebenen Festplatten-I/O. • Stabilitätskorrekturen zur Behebung seltener Fälle von Abstürzen während der EBS-Volumenablösung • Es wurde ein Feature hinzugefügt, um die Last auf mehrere Kerne für Workloads zu verteilen, die mehr als 20 000 IOPS verursachen und einen Leistungsabfall aufgrund von Engpässen erfahren. Informationen zum Aktivieren dieses Features finden Sie unter Workloads, die mehr als 20 000 Festplatten-IOPS nutzen, führen zu einem Leistungsabfall aufgrund von CPU-Engpässen.	2. März 2021
8.3,5 8,3,5 8,3,5	Verbessertes Paketinstallationsprogramm. Dies ist die letzte Version, die auf Windows Server 2008 R2 ausgeführt werden kann. Diese Version steht zum Download zur Verfügung, wird aber nicht mehr unterstützt. Windows Server 2008 R2 wurde erreicht end-of-life und wird von Microsoft nicht mehr unterstützt.	07. Januar 2022
8.3.4	Verbesserte Zuverlässigkeit der Netzwerkgeräteanbindung.	4. August 2020

Paketversion	Details	Datum der Veröffentlichung
8.3.3	• Update auf die Komponente XenStore -facing, um Bug-Checks während der Fehlerbehandlungspfade zu verhindern. • Aktualisieren Sie die Speicherkomponente, um Abstürze zu vermeiden, wenn ein ungültiger SRB gesendet wird. Um diesen Treiber auf Windows Server 2008 R2-Instances zu aktualisieren, müssen Sie zunächst überprüfen, ob die entsprechenden Patches installiert sind, um der folgende Microsoft-Sicherheitsempfehlung nachzukommen: Microsoft Security Advisory 3033929.	4. Februar 2020
8.3.2	Verbesserte Zuverlässigkeit der Netzwerkkomponenten.	30. Juli 2019
8.3.1	Verbesserte Performance und Robustheit der Speicherkomponente.	12. Juni 2019
8.2.7	Verbesserte Effizienz bei der Migration auf Instance-Typen der neuesten Generation.	20. Mai 2019
8.2.6	Verbesserte Effizienz beim Absturzabbildpfad.	15. Januar 2019
8.2.5	Zusätzliche Verbesserungen bei der Sicherheit. PowerShell Das Installationsprogramm ist jetzt im Paket verfügbar.	12. Dezember 2018
8.2.4	Verbesserung der Zuverlässigkeit.	2. Oktober 2018
8.2.3	Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. EBS-Volume-ID als Datenträger-Seriennummer für EBS-Volumen melden. Dies ermöglicht Cluster-Szenarien wie S2D.	29. Mai 2018

Paketversion	Details	Datum der Veröffentlichung
8.2.1	Verbesserung der Netzwerk- und Speicherleistung sowie mehrere Stabilitätskorrekturen. Eine Information dazu, ob diese Version installiert wurde, erhalten Sie über den folgenden Windows-Registrierungswert: `HKLM\Software\Amazon\PVDriver\Version 8.2.1` .	8. März 2018
7.4.3	Unterstützung für Windows Server 2016 hinzugefügt Fehlerbehebungen zur Erhöhung der Stabilität für alle unterstützten Windows-Versionen * Die Signatur der AWS PV-Treiberversion 7.4.3 läuft am 29. März 2019 ab. Wir empfehlen, auf den neuesten AWS PV-Treiber zu aktualisieren.	18. Nov. 2016
7.4.2	Fehlerbehebungen zur Erhöhung der Stabilität für den Instance-Typ X1	2. Aug. 2016
7.4.1	• Leistungsverbesserung des AWS PV-Speichertreibers. • Stabilitätsverbesserungen im AWS PV-Speichertreiber: Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Instanzen mit dem Bug-Check-Code 0x0000DEAD zu einem Systemabsturz kamen. • Stabilitätskorrekturen im AWS PV-Netzwerktreiber. • Unterstützung für Windows Server 2008 R2 hinzugefügt	12. Juli 2016
7.3.2	• Verbesserte Protokollierung und Diagnose • Stabilitätskorrektur im AWS PV-Speichertreiber. In manchen Fällen werden Datenträger unter Windows nicht angezeigt, nachdem sie der Instance erneut zugeordnet wurden. • Unterstützung für Windows Server 2012 hinzugefügt	24. Juni 2015

Paketversion	Details	Datum der Veröffentlichung
7.3.1	TRIM-Aktualisierung: Fehlerbehebung für TRIM-Anfragen. Dieser Patch erhöht die Stabilität und Leistung von Instances bei der Verwaltung einer großen Anzahl von TRIM-Anfragen.	
7.3.0	TRIM-Unterstützung: Der AWS PV-Treiber sendet jetzt TRIM-Anfragen an den Hypervisor. Flüchtige Datenträger verarbeiten TRIM-Anfragen korrekt, wenn der zugrundeliegende Speicher TRIM (SSD) unterstützt. Beachten Sie, dass EBS-basierter Speicher TRIM nicht unterstützt (Stand März 2015).	
7.2.5	• Stabilitätskorrektur bei AWS PV-Speichertreibern: In einigen Fällen konnte der AWS PV-Treiber ungültigen Speicher dereferenzieren und einen Systemausfall verursachen. • Stabilitätskorrektur beim Generieren eines Crash-Dumps: In einigen Fällen konnte es vorkommen, dass der AWS PV-Treiber beim Schreiben eines Crash-Dumps in einem Race-Zustand stecken blieb. Vor dieser Version konnte das Problem nur dadurch gelöst werden, dass der Treiber beendet und erneut gestartet wurde, wodurch der Speicherauszug verloren ging.	
7.2.4	Persistenz der Geräte-ID: Dieser Patch maskiert die PCI-Geräte-ID der Plattform und erzwingt die Anzeige derselben Geräte-ID im System, auch wenn die Instance verschoben wird. Allgemeiner formuliert wirkt sich der Patch darauf aus, wie der Hypervisor virtuelle Geräte anzeigt. Der Fix beinhaltet auch Änderungen am Co-Installer für die AWS PV-Treiber, sodass das System weiterhin zugeordnete virtuelle Geräte verwendet.	

Paketversion	Details	Datum der Veröffentlichung
7.2.2	• Laden Sie die AWS PV-Treiber im Modus Directory Services Restore Mode (DSRM): Der Directory Services Restore Mode ist eine Startoption im abgesicherten Modus für Windows Server-Domänencontroller. • Persistenz der Geräte-ID, wenn ein virtueller Netzwerkadapter neu zugewiesen wird: Dieser Patch erzwingt eine Prüfung der Zuordnung von MAC-Adressen im System, sodass die Geräte-ID erhalten bleibt. Durch diesen Patch wird sichergestellt, dass die Adapter ihre statischen Einstellungen beibehalten, wenn Sie neu zugewiesen werden.	
7.2.1	• Ausführung im abgesicherten Modus: Behebung eines Problems, bei dem der Treiber im abgesicherten Modus nicht geladen wird. Bisher konnten die AWS PV-Treiber nur in normal laufenden Systemen instanziiert werden. • Hinzufügen von Datenträgern zu Microsoft Windows-Speicherpools: Vor dieser Version wurden Abfragen für Speicherseite 83 synthetisiert. Der Patch entfernt die Unterstützung für Speicherseite 83. Beachten Sie, dass dies keine Auswirkungen auf Speicherpools hat, die in einer Cluster-Umgebung verwendet werden, da PV-Datenträger keine gültigen Cluster-Datenträger sind.	
7.2.0	Base: Die AWS PV-Basisversion.	

Citrix-PV-Treiber

Die Citrix PV-Treiber werden im Verzeichnis `%ProgramFiles%\Citrix\XenTools` (32-Bit-Instances) oder `%ProgramFiles(x86)%\Citrix\XenTools` (64-Bit-Instances) gespeichert.

Die Citrix PV-Treiberkomponenten werden in der Windows-Registry unter `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services` aufgelistet. Diese Treiberkomponenten umfassen im Einzelnen: xenevtchn, xeniface, xennet, Xennet6, xensvc, xenvbd und xenvif.

Citrix hat auch eine Treiberkomponente namens XenGuestAgent, die als Windows-Dienst ausgeführt wird. Sie übernimmt Aufgaben wie das Beenden und erneute Starten von Ereignissen über die API. Sie können auf Services zugreifen und diese verwalten, indem Sie `Services.msc` in der Befehlszeile ausführen.

Wenn bei der Verarbeitung bestimmter Workloads Netzwerkfehler auftreten, müssen Sie möglicherweise das TCP-Offloading-Feature für den Citrix PV-Treiber deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter TCP-Offloading.

Red Hat PV-Treiber

Red Hat-Treiber werden für ältere Instances unterstützt, aufgrund von Treiberbeschränkungen jedoch nicht für neuere Instances mit mehr als 12 GB RAM empfohlen. Instanzen mit mehr als 12 GB RAM, auf denen Red Hat-Treiber ausgeführt werden, können möglicherweise nicht gestartet werden und es kann nicht mehr darauf zugegriffen werden. Wir empfehlen, Red Hat-Treiber auf Citrix PV-Treiber und anschließend Citrix PV-Treiber auf PV-Treiber zu AWS aktualisieren.

Die Quelldateien für die Red Hat-Treiber befinden sich im Verzeichnis `%ProgramFiles%\RedHat` (32-Bit-Instanzen) oder `%ProgramFiles(x86)%\RedHat` (64-Bit-Instanzen). Die beiden Treiber sind `rhelnet` der Red Hat Paravirtualized Network Driver und der Red Hat `rhelscsi` SCSI Miniport-Treiber.

Abonnieren von -Benachrichtigungen

Amazon SNS kann Sie benachrichtigen, wenn neue Versionen von EC2 Windows-Treibern veröffentlicht werden. Sie können diese Benachrichtigungen abonnieren.

> **Note**
>
> Sie müssen die Region angeben, in der das SNS-Thema erstellt wurde.

Immer wenn neue EC2 Windows-Treiber veröffentlicht werden, senden wir Benachrichtigungen an Abonnenten. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen eines SNS-Themas und eines Abonnements.

Console

So abonnieren Sie -Benachrichtigungen

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region in der Navigationsleiste zu US East (N. Virginia). Sie müssen diese Region auswählen, weil sich die SNS-Benachrichtigungen, die Sie abonnieren, in dieser Region befinden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
4. Wählen Sie Create subscription.
5. Führen Sie im Dialogfeld Create subscription Folgendes aus:
   a. Kopieren Sie den folgenden Amazon-Ressourcennamen (ARN) unter TopicARN:

      arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers
   b. Wählen Sie unter Protocol die Option `Email` aus.
   c. Geben Sie unter Endpoint eine E-Mail-Adresse ein, um die Benachrichtigungen zu empfangen.
   d. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.
6. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail. Öffnen Sie die E-Mail und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Abonnement abzuschließen.

AWS CLI

So abonnieren Sie -Benachrichtigungen

Verwenden Sie den folgenden -Befehl.

```
aws sns subscribe \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers \
    --region us-east-1 \
    --protocol email \
    --notification-endpoint YourUserName@YourDomainName.ext
```

PowerShell

So abonnieren Sie -Benachrichtigungen

Verwenden Sie den folgenden -Befehl.

```
Connect-SNSNotification `
    -TopicArn 'arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers' `
    -Region us-east-1 `
    -Protocol email `
    -Endpoint "YourUserName@YourDomainName.ext"
```

Aktualisieren Sie die PV-Treiber auf Windows-Instances EC2

Wir empfehlen Ihnen, die neuesten PV-Treiber zu installieren, um die Stabilität und Leistung Ihrer EC2 Windows-Instances zu verbessern. Die Anweisungen auf dieser Seite helfen Ihnen, das Treiberpaket herunterzuladen und das Installationsprogramm manuell ausführen.

Überprüfen, welchen Treiber Ihre Windows-Instance verwendet

Öffnen Sie den Geräte-Manager und sehen Sie sich Netzwerkadapter an. Prüfen Sie, ob es sich bei dem PV-Treiber um einen der folgenden Treiber handelt:

- AWS PV-Netzwerkgerät
- Citrix PV Ethernet Adapter
- Red Hat PV NIC-Treiber

Systemanforderungen

Überprüfen Sie unbedingt die `readme.txt`-Datei im Download auf Systemanforderungen.

Inhalt

- Upgrade für Windows-Server-Instances (AWS -PV-Upgrade) mit Distributor
- Führen Sie ein manuelles Upgrade von Windows Server-Instanzen (AWS PV-Upgrade) durch
- Führen Sie ein Upgrade eines Domänencontrollers durch (AWS PV-Upgrade)
- Führen Sie ein Upgrade der Windows Server 2008- und 2008 R2-Instanzen durch (Upgrade von Red Hat auf Citrix PV)
- Upgrade des Citrix-Xen-Guest-Agent-Service

Upgrade für Windows-Server-Instances (AWS -PV-Upgrade) mit Distributor

Sie können den Distributor, eine Funktion von, verwenden AWS Systems Manager, um das AWS PV-Treiberpaket zu installieren oder zu aktualisieren. Die Installation oder das Upgrade kann einmal durchgeführt werden, oder Sie können sie nach einem Zeitplan installieren oder aktualisieren. Die `In-place update`-Option für den Installationstyp wird für dieses Distributor-Paket nicht unterstützt.

> **Important**
>
> Wenn Ihre Instance ein Domain-Controller ist, finden Sie weitere Informationen unter Führen Sie ein Upgrade eines Domänencontrollers durch (AWS PV-Upgrade). Das Upgrade-Verfahren für Domain-Controller-Instances unterscheidet sich von dem für die Standard Editions von Windows.

1. Wir empfehlen Ihnen, ein Backup zu erstellen, falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen müssen.

   > **Tip**
   >
   > Anstatt das AMI über die EC2 Amazon-Konsole zu erstellen, können Sie Systems Manager Automation verwenden, um das AMI mithilfe des `AWS-CreateImage` Runbooks zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS-CreateImage im Benutzerhandbuch zur AWS Systems Manager -Automatisierungs-Runbook-Referenz.

   a. Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Stellen Sie vor dem Anhalten einer Instance sicher, dass Sie alle benötigten Daten aus den Instance-Speicher-Volumes in den persistenten Speicher kopiert haben, z. B. Amazon EBS oder Amazon S3.
   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
   c. Wählen Sie die Instance, die ein Treiberupgrade benötigt und wählen Sie Instance state (Instance-Zustand), Stop instance (Instance stoppen) aus.
   d. Nachdem die Instance angehalten wurde, wählen Sie die Instance aus, wählen Sie Actions (Aktionen), Image and Templates (Image und Vorlagen) und dann Create image (Image erstellen) aus.
   e. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten).

2. Verbindung mit der Instance über Remote Desktop. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verbindung mit einem RDP-Client herstellen”.
3. Wir empfehlen, dass Sie alle Nicht-System-Laufwerke offline nehmen und alle Laufwerksbuchstabenzuordnungen zu den sekundären Laufwerken in der Laufwerksverwaltung notieren, bevor Sie dieses Upgrade durchführen. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Sie eine direkte Aktualisierung der AWS PV-Treiber durchführen. Wir empfehlen außerdem, die Start-Option für alle nicht erforderlichen Services in der Services-Konsole auf Manual zu setzen.
4. Anweisungen zur Installation oder Aktualisierung des AWS PV-Treiberpakets mithilfe des Distributors finden Sie in den Verfahren unter Pakete installieren oder aktualisieren im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.
5. Wählen Sie als Name AWSPVDriver.
6. Wählen Sie für Installationstyp Deinstallieren und neu installieren aus.
7. Konfigurieren Sie die anderen Parameter für das Paket nach Bedarf und führen Sie die Installation oder das Upgrade mit dem unter referenzierten Verfahren in Step 4 aus.

   Wenn Sie das Distributor-Paket ausgeführt haben, wird die Instance automatisch neu gestartet und das Upgrade des Treibers durchgeführt. Die Instance ist für die Dauer von bis zu 15 Minuten nicht verfügbar.
8. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist und die Instance beide Zustandsprüfungen in der EC2 Amazon-Konsole bestanden hat, stellen Sie sicher, dass der neue Treiber installiert wurde, indem Sie über Remote Desktop eine Verbindung zur Instance herstellen.
9. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, führen Sie den folgenden PowerShell Befehl aus:

   ```
   Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Amazon\PVDriver
   ```
10. Vergewissern Sie sich, dass die Treiberversion identisch mit der aktuellen Version in der Tabelle für den Treiber-Versionsverlauf ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Verlauf des PV-Treiberpakets Open Disk Management, um alle sekundären Offline-Volumes zu überprüfen und online zu bringen, die den in Step 3 angegebenen Laufwerksbuchstaben entsprechen.

Wenn Sie die TCP-Offloading Verwendung von Netsh für Citrix PV-Treiber zuvor deaktiviert haben, empfehlen wir, diese Funktion nach dem Upgrade auf AWS PV-Treiber wieder zu aktivieren. Probleme beim TCP-Offloading mit Citrix-Treibern treten bei den PV-Treibern nicht auf AWS . Infolgedessen bietet TCP-Offloading eine bessere Leistung bei AWS PV-Treibern.

Wenn Sie zuvor eine statische IP-Adresse oder DNS-Konfiguration auf die Netzwerkschnittstelle angewendet haben, müssen Sie nach dem Upgrade der AWS PV-Treiber möglicherweise die statische IP-Adresse oder DNS-Konfiguration erneut anwenden.

Führen Sie ein manuelles Upgrade von Windows Server-Instanzen (AWS PV-Upgrade) durch

Gehen Sie wie folgt vor, um ein direktes Upgrade von AWS PV-Treibern durchzuführen oder ein Upgrade von Citrix PV-Treibern auf AWS PV-Treiber unter Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 durchzuführen. Dieses Upgrade ist nicht für Red Hat-Treiber oder andere Versionen von Windows Server verfügbar.

Einige ältere Versionen von Windows Server können die neuesten Treiber nicht verwenden. Um zu überprüfen, welche Treiberversion für Ihr Betriebssystem verwendet werden soll, lesen Sie die Tabelle mit den Treiberversionen auf der Seite Paravirtual-Treiber für Windows-Instances an.

> **Important**
>
> Wenn Ihre Instance ein Domain-Controller ist, finden Sie weitere Informationen unter Führen Sie ein Upgrade eines Domänencontrollers durch (AWS PV-Upgrade). Das Upgrade-Verfahren für Domain-Controller-Instances unterscheidet sich von dem für die Standard Editions von Windows.

Um AWS PV-Treiber manuell zu aktualisieren

1. Wir empfehlen Ihnen, ein Backup zu erstellen, falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen müssen.

   > **Tip**
   >
   > Anstatt das AMI über die EC2 Amazon-Konsole zu erstellen, können Sie Systems Manager Automation verwenden, um das AMI mithilfe des `AWS-CreateImage` Runbooks zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS-CreateImage im Benutzerhandbuch zur AWS Systems Manager -Automatisierungs-Runbook-Referenz.

   a. Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Stellen Sie vor dem Anhalten einer Instance sicher, dass Sie alle

benötigten Daten aus den Instance-Speicher-Volumes in den persistenten Speicher kopiert haben, z. B. Amazon EBS oder Amazon S3.

b. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

c. Wählen Sie die Instance, die ein Treiberupgrade benötigt und wählen Sie Instance state (Instance-Zustand), Stop instance (Instance stoppen) aus.

d. Nachdem die Instance angehalten wurde, wählen Sie die Instance aus, wählen Sie Actions (Aktionen), Image and Templates (Image und Vorlagen) und dann Create image (Image erstellen) aus.

e. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten).

2. Verbindung mit der Instance über Remote Desktop.

3. Wir empfehlen, dass Sie alle Nicht-System-Laufwerke offline nehmen und alle Laufwerksbuchstabenzuordnungen zu den sekundären Laufwerken in der Laufwerksverwaltung notieren, bevor Sie dieses Upgrade durchführen. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Sie eine direkte Aktualisierung der AWS PV-Treiber durchführen. Wir empfehlen außerdem, die Start-Option für alle nicht erforderlichen Services in der Services-Konsole auf Manual zu setzen.

4. Laden Sie die Treiber mithilfe einer der folgenden Optionen auf Ihre Instance herunter:

   - Browser — Herunterladen Herunterladen das neueste Treiberpaket für die Instanz herunter und entpacken Sie das ZIP-Archiv.
   - PowerShell— Führen Sie die folgenden Befehle aus:

     ```
     Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2-windows-drivers-downloads/AWSPV/
     Latest/AWSPVDriver.zip -outfile $env:USERPROFILE\pv_driver.zip
     Expand-Archive $env:userprofile\pv_driver.zip -DestinationPath $env:userprofile
     \pv_drivers
     ```

     Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 oder eine frühere Version verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:

     ```
     [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
     ```

5. Führen Sie `AWSPVDriverSetup.msi`.

Wenn Sie die MSI-Datei ausgeführt haben, wird die Instance automatisch neu gestartet und das Upgrade des Treibers durchgeführt. Die Instance ist für die Dauer von bis zu 15 Minuten nicht verfügbar. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist und die Instance beide Zustandsprüfungen in der EC2 Amazon-Konsole bestanden hat, können Sie überprüfen, ob der neue Treiber installiert wurde, indem Sie über Remote Desktop eine Verbindung zur Instance herstellen und dann den folgenden PowerShell Befehl ausführen:

```
Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Amazon\PVDriver
```

Vergewissern Sie sich, dass die Treiberversion identisch mit der aktuellen Version in der Tabelle für den Treiber-Versionsverlauf ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Verlauf des PV-Treiberpakets Open Disk Management, um alle sekundären Offline-Volumes zu überprüfen und online zu bringen, die den in Step 3 angegebenen Laufwerksbuchstaben entsprechen.

Wenn Sie zuvor die TCP-Offloading Verwendung von Netsh für Citrix PV-Treiber deaktiviert haben, empfehlen wir, diese Funktion nach dem Upgrade auf AWS PV-Treiber wieder zu aktivieren. Probleme beim TCP-Offloading mit Citrix-Treibern treten bei den PV-Treibern nicht auf AWS . Infolgedessen bietet TCP-Offloading eine bessere Leistung bei AWS PV-Treibern.

Wenn Sie zuvor eine statische IP-Adresse oder DNS-Konfiguration auf die Netzwerkschnittstelle angewendet haben, müssen Sie nach dem Upgrade der AWS PV-Treiber möglicherweise die statische IP-Adresse oder DNS-Konfiguration erneut anwenden.

Führen Sie ein Upgrade eines Domänencontrollers durch (AWS PV-Upgrade)

Gehen Sie auf einem Domänencontroller wie folgt vor, um entweder ein direktes Upgrade von AWS PV-Treibern oder ein Upgrade von Citrix PV-Treibern auf AWS PV-Treibern durchzuführen. Um sicherzustellen, dass Ihre FSMO-Rollen während des Upgrades betriebsbereit bleiben, empfehlen wir, diese Rollen vor Beginn des Upgrades auf andere Domänencontroller zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft Learn-Website unter So können Sie FSMO-Rollen anzeigen und übertragen.

So führen Sie ein Upgrade für einen Domain-Controller durch

1. Wir empfehlen Ihnen, ein Backup für Ihren Domain-Controller zu erstellen, falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen müssen. Die Verwendung eines AMI als Backup wird nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation unter Überlegungen zur Backup und Wiederherstellung.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Windows so zu konfigurieren, dass nach einem Neustart in den DSRM-Modus (Directory Services Restore Mode) gebootet wird.

   > **Warning**
   >
   > Stellen Sie sicher, dass Sie das DSRM-Passwort kennen, bevor Sie diesen Befehl ausführen. Sie benötigen diese Informationen, um sich bei Ihrer Instance anmelden zu können, wenn das Upgrade durchgeführt wurde und die Instance automatisch neu gestartet wird.

   ```
   bcdedit /set {default} safeboot dsrepair
   ```

   PowerShell:

   ```
   PS C:\> bcdedit /set "{default}" safeboot dsrepair
   ```

   Das System muss mit DSRM gestartet werden, da das Upgrade-Utility die Citrix PV-Speichertreiber entfernt, sodass es AWS PV-Treiber installieren kann. Daher empfehlen wir, in der Datenträgerverwaltung alle Laufwerksbuchstaben und Ordnerzuordnungen auf die sekundären Laufwerke zu beachten. Wenn keine Citrix-PV-Speichertreiber vorhanden sind, werden sekundäre Laufwerke nicht erkannt. Domain-Controller, die NTDS-Ordner auf sekundären Laufwerken verwenden, können nicht gebootet werden, da der sekundäre Datenträger nicht erkannt wird.

   > **Warning**
   >
   > Wenn Sie diesen Befehl ausgeführt haben, führen Sie keinen manuellen Neustart des Systems durch. Das System wird nicht gebootet, da die Citrix PV-Treiber DSRM nicht unterstützen.

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um der Registrierung den Eintrag **`DisableDCCheck`** hinzuzufügenden:

   ```
   reg add HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Amazon\AWSPVDriverSetup /v DisableDCCheck /t
    REG_SZ /d true
   ```

4. Herunterladen Herunterladen das neueste Treiberpaket auf die Instanz herunter und entpacken Sie das ZIP-Archiv.
5. Führen Sie `AWSPVDriverSetup.msi`.

   Wenn Sie die MSI-Datei ausgeführt haben, wird die Instance automatisch neu gestartet und das Upgrade des Treibers durchgeführt. Die Instance ist für die Dauer von bis zu 15 Minuten nicht verfügbar.
6. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist und die Instance beide Zustandsprüfungen in der EC2 Amazon-Konsole bestanden hat, stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung mit der Instance her. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, um alle sekundären Offline-Volumes zu überprüfen und online zu bringen, die den zuvor beschriebenen Laufwerksbuchstaben und Ordnerzuordnungen entsprechen.

   Sie müssen eine Verbindung mit der Instance herstellen, indem Sie den Benutzernamen im folgenden Format angeben hostname\administrator. Zum Beispiel Win2k12TestBox\administrator.
7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die DSRM-Bootkonfiguration zu entfernen:

   ```
   bcdedit /deletevalue safeboot
   ```
8. Starten Sie die Instance neu.
9. Vergewissern Sie sich am Ende des Upgrades-Verfahrens, dass der neue Treiber installiert wurde. Suchen Sie im Geräte-Manager unter Storage Controllers den AWS PV Storage Host Adapter. Vergewissern Sie sich, dass die Treiberversion identisch mit der aktuellen Version in der Tabelle für den Treiber-Versionsverlauf ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Verlauf des PV-Treiberpakets.
10. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Eintrag **`DisableDCCheck`** aus der Registrierung zu löschen:

    ```
    reg delete HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Amazon\AWSPVDriverSetup /v DisableDCCheck
    ```

> **Note**
>
> Wenn Sie die TCP-Offloading Verwendung von Netsh für Citrix PV-Treiber zuvor deaktiviert haben, empfehlen wir, diese Funktion nach dem Upgrade auf PV-Treiber wieder zu aktivieren. AWS Probleme beim TCP-Offloading mit Citrix-Treibern treten bei den PV-

Treibern nicht auf AWS . Infolgedessen bietet TCP-Offloading eine bessere Leistung bei AWS PV-Treibern.

Führen Sie ein Upgrade der Windows Server 2008- und 2008 R2-Instanzen durch (Upgrade von Red Hat auf Citrix PV)

Bevor Sie mit dem Upgrade Ihrer Red Hat-Treiber auf Citrix PV-Treiber beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes tun:

- Installieren Sie die neueste Version des EC2 Config-Dienstes. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie die neueste Version von EC2 Config.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Windows PowerShell 3.0 installiert haben. Führen Sie den folgenden Befehl in einem PowerShell Fenster aus, um zu überprüfen, welche Version Sie installiert haben:

  ```
  PS C:\> $PSVersionTable.PSVersion
  ```

  Windows PowerShell 3.0 ist im Installationspaket Version 3.0 von Windows Management Framework (WMF) enthalten. Wenn Sie Windows PowerShell 3.0 installieren müssen, finden Sie weitere Informationen unter Windows Management Framework 3.0 im Microsoft Download Center.
- Erstellen Sie ein Backup Ihrer wichtigen Daten in der Instance oder erstellen Sie ein AMI aus der Instance. Weitere Informationen zum Erstellen eines AMI finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

  > **Tip**
  >
  > Anstatt das AMI über die EC2 Amazon-Konsole zu erstellen, können Sie Systems Manager Automation verwenden, um das AMI mithilfe des `AWS-CreateImage` Runbooks zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS-CreateImage im Benutzerhandbuch zur AWS Systems Manager -Automatisierungs-Runbook-Referenz.

  Wenn Sie ein AMI erstellen, sollten Sie unbedingt wie folgt vorgehen:
  - Notieren Sie sich Ihr Passwort.
  - Führen Sie das Sysprep-Tool nicht manuell oder mithilfe des EC2 Config-Dienstes aus.
  - Stellen Sie Ihren Ethernet-Adapter so ein, dass ihm automatisch eine IP-Adresse über DHCP zugewiesen wird.

Um Red Hat-Treiber zu aktualisieren

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.
2. Laden Sie das Citrix PV-Upgrade-Paket in die Instance herunter.
3. Extrahieren Sie die Inhalte des Upgrade-Pakets an einem Speicherort Ihrer Wahl.
4. Doppelklicken Sie auf die Datei Upgrade.bat. Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird, wählen Sie Ausführen.
5. Prüfen Sie die Informationen im Dialogfeld Upgrade Drivers (Treiber upgraden) und klicken Sie auf Yes (Ja), wenn Sie bereit sind, das Upgrade zu starten.
6. Wählen Sie im Deinstallationsdialogfeld für Red Hat Paravirtualized Xen Drivers for Windows die Option Ja, um die Red Hat-Software zu entfernen. Ihre Instance wird neu gestartet.

> **Note**
>
> Wenn das Dialogfeld für das Deinstallationsprogramm nicht angezeigt wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Red Hat Paravirtualize.

7. Prüfen Sie, ob die Instance neu gestartet wurde und einsatzbereit ist.
   a. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
   b. Wählen Sie auf der Seite Instances die Option Actions (Aktionen), dann Monitor and troubleshoot (Überwachung und Fehlerbehebung) aus und wählen Sie dann Get system log (Systemprotokoll abrufen) aus.
   c. Der Server sollte während des Upgrade-Vorgangs 3 oder 4 mal neu gestartet worden sein. Sie können das in der Protokolldatei daran erkennen, wie oft `Windows is Ready to use` angezeigt wird.



8. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
9. Schließen Sie das Dialogfeld Red Hat Paravirtualized Xen Drivers for Windows uninstaller.
10. Vergewissern Sie sich, dass die Installation abgeschlossen wurde. Navigieren Sie zu dem Ordner `Citrix-WIN_PV`, den Sie extrahiert haben, öffnen Sie die Datei `PVUpgrade.log` und suchen Sie nach dem Text `INSTALLATION IS COMPLETE`.



Upgrade des Citrix-Xen-Guest-Agent-Service

Wenn Sie Citrix PV-Treiber unter Windows-Server verwenden, können Sie ein Upgrade des Citrix Xen Guest Agent-Service durchführen. Dieser Windows-Service übernimmt Aufgaben wie das Beenden und erneute Starten von Ereignissen über die API. Sie können dieses Upgrade-Paket unter jeder Version von Windows Server ausführen, wenn in der Instance die Citrix PV-Treiber ausgeführt werden.

> **Important**
>
> Für Windows Server 2008 R2 und höher empfehlen wir, auf AWS PV-Treiber zu aktualisieren, die das Guest Agent-Update enthalten.

Erstellen Sie unbedingt ein Backup Ihrer wichtigen Daten in der Instance oder erstellen Sie ein AMI aus der Instance, bevor Sie mit dem Upgrade der Treiber beginnen. Weitere Informationen zum Erstellen eines AMI finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

> **Tip**
>
> Anstatt das AMI über die EC2 Amazon-Konsole zu erstellen, können Sie Systems Manager Automation verwenden, um das AMI mithilfe des `AWS-CreateImage` Runbooks zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS-CreateImage im Benutzerhandbuch zur AWS Systems Manager -Automatisierungs-Runbook-Referenz.

Wenn Sie ein AMI erstellen, sollten Sie unbedingt wie folgt vorgehen:

- Aktivieren Sie das Sysprep-Tool nicht im EC2 Config-Dienst.
- Notieren Sie sich Ihr Passwort.
- Stellen Sie Ihren Ethernet-Adapter auf DHCP ein.

So erstellen Sie ein Upgrade des Citrix Xen Guest Agent-Service

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.
2. Laden Sie das Citrix-Upgrade-Paket in die Instance herunter.

3. Extrahieren Sie die Inhalte des Upgrade-Pakets an einem Speicherort Ihrer Wahl.
4. Doppelklicken Sie auf die Datei Upgrade.bat. Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird, wählen Sie Ausführen.
5. Prüfen Sie die Informationen im Dialogfeld Upgrade Drivers (Treiber upgraden) und klicken Sie auf Yes (Ja), wenn Sie bereit sind, das Upgrade zu starten.
6. Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, wird die Datei `PVUpgrade.log` geöffnet; diese enthält den Text `UPGRADE IS COMPLETE`.
7. Starten Sie Ihre Instance neu.

Fehler bei PV-Treibern auf Windows-Instances beheben

Im Folgenden finden Sie Lösungen für Probleme, die bei älteren EC2 Amazon-Images und PV-Treibern auftreten können.

Inhalt

- Windows Server 2012 R2 verliert die Netzwerkverbindung und Speicheranbindung nach einem Neustart der Instance
- TCP-Offloading
- Zeitsynchronisierung
- Workloads, die mehr als 20 000 Festplatten-IOPS nutzen, führen zu einem Leistungsabfall aufgrund von CPU-Engpässen

Windows Server 2012 R2 verliert die Netzwerkverbindung und Speicheranbindung nach einem Neustart der Instance

> **Important**
>
> Dieses Problem tritt nur bei Produkten auf AMIs , die vor September 2014 verfügbar waren.

Windows Server 2012 R2 Amazon Machine Images (AMIs), die vor dem 10. September 2014 verfügbar gemacht wurden, können nach einem Instance-Neustart die Netzwerk- und Speicherkonnektivität verlieren. Der Fehler im AWS Management Console Systemprotokoll besagt: „Probleme beim Erkennen von PV-Treiberdetails für die Konsolenausgabe“. Der Verlust der Verbindung wird durch das Feature "Plug & Play Cleanup" verursacht. Dieses Feature sucht

alle 30 Tage nach inaktiven Systemgeräten und deaktiviert sie. Die Funktion identifiziert das EC2 Netzwerkgerät fälschlicherweise als inaktiv und entfernt es aus dem System. Wenn dies geschieht, verliert die Instance die Netzwerkverbindung nach einem Neustart.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein System von diesem Problem betroffen ist, können Sie ein direktes Treiber-Upgrade herunterladen und ausführen. Wenn Sie das direkte Treiber-Upgrade nicht durchführen können, können Sie ein Hilfsskript ausführen. Das Skript ermittelt, ob Ihre Instance betroffen ist. Wenn es betroffen ist und das EC2 Amazon-Netzwerkgerät nicht entfernt wurde, deaktiviert das Skript den Plug & Play-Cleanup-Scan. Wenn das Netzwerkgerät entfernt wurde, wird das Gerät von dem Skript repariert und die "Plug & Play Cleanup"-Suche deaktiviert. Anschließend kann Ihre Instance neu gestartet werden und die Netzwerkverbindung bleibt erhalten.

Inhalt

- Auswahl der Probleme, die behoben werden sollen
- Methode 1 – Enhanced Networking
- Methode 2 – Konfiguration der Registrierung
- Ausführen des Korrekturskripts

Auswahl der Probleme, die behoben werden sollen

Es gibt zwei Methoden zum Wiederherstellen der Netzwerkverbindung und Speicheranbindung für eine Instance, die von diesem Problem betroffen ist. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

Art	Voraussetzungen	Übersicht über das Verfahren
Methode 1 – Enhanced Networking	Enhanced Networking ist nur in einer Virtual Private Cloud (VPC) verfügbar und setzt den Instance-Typ C3 voraus. Wenn der Server aktuell nicht C3 als Instance-Typ verwendet, müssen Sie diesen temporär ändern.	Sie ändern den Instance-Typ des Servers in eine C3-Instance. Danach können Sie mit Enhanced Networking eine Verbindung mit der betroffenen Instance herstellen und das Problem beheben. Wenn Sie das Problem behoben haben, ändern Sie den Instance-Typ wieder in den ursprünglichen Wert. Diese Methode ist in der Regel schneller als Methode 2

Art	Voraussetzungen	Übersicht über das Verfahren
		und es treten wahrscheinlich weniger Benutzerfehler auf. Solange die C3-Instance ausgeführt wird, werden Ihnen zusätzlich Kosten berechnet.
Methode 2 – Konfiguration der Registrierung	Möglichkeit, einen zweiten Server zu erstellen bzw. auf einen zuzugreifen. Möglichkeit, Registrierungseinstellungen zu ändern.	Sie trennen das Root-Volume von der betroffenen Instance, ordnen es einer anderen Instance zu, stellen eine Verbindung her und nehmen Änderungen an der Registrierung vor. Solange der zusätzliche Server ausgeführt wird, werden Ihnen zusätzlich Kosten berechnet. Diese Methode ist langsamer als Methode 1, funktioniert aber auch in Situationen, in denen Methode 1 das Problem nicht lösen konnte.

Methode 1 – Enhanced Networking

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Starten Sie die betroffene Instance. Wählen Sie die Instance und wählen Sie Instance state (Instance-Status) und dann Stop instance (Instance anhalten).

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

4. Wenn die Instance angehalten wurde, erstellen Sie ein Backup. Wählen Sie die Instance und wählen Sie Actions (Aktionen), dann Image und Templates (Image und Vorlagen) und dann Create image (Image erstellen).
5. Ändern Sie den Instance-Typ in eine C3-Instance.
6. Starten Sie die Instance.
7. Stellen Sie über Remote Desktop Connect mit der Instanz her und laden Sie dann das AWS PV Drivers Upgrade-Paket auf die Instanz herunter.
8. Extrahieren Sie den Inhalt des Ordners und führen Sie die Datei `AWSPVDriverSetup.msi` aus.

   Wenn Sie die MSI-Datei ausgeführt haben, wird die Instance automatisch neu gestartet und das Upgrade der Treiber durchgeführt. Die Instance ist für die Dauer von bis zu 15 Minuten nicht verfügbar.
9. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist und die Instance beide Zustandsprüfungen in der EC2 Amazon-Konsole bestanden hat, stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung mit der Instance her und überprüfen Sie, ob die neuen Treiber installiert wurden. Suchen Sie im Geräte-Manager unter Storage Controllers den AWS PV Storage Host Adapter. Vergewissern Sie sich, dass die Treiberversion identisch mit der aktuellen Version in der Tabelle für den Treiber-Versionsverlauf ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Verlauf des PV-Treiberpakets.
10. Halten Sie die Instance an und ändern Sie den Instance-Typ wieder in den ursprünglichen Wert.
11. Starten Sie die Instance und fahren Sie mit der normalen Verwendung fort.

Methode 2 – Konfiguration der Registrierung

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Starten Sie die betroffene Instance. Wählen Sie die Instance, wählen Sie Instance state (Instance-Status) und dann Stop instance (Instance anhalten).

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

4. Wählen Sie die Option Launch instances (Instances starten) und erstellen Sie eine temporäre Windows-Server-2008- oder Windows-Server-2012-Instance in derselben Availability Zone wie die betroffene Instance. Erstellen Sie keine Windows Server 2012 R2-Instance.

   > **Important**
   >
   > Wenn Sie die Instance nicht in der gleichen Availability Zone wie die betroffene Instance erstellen, können Sie das Stamm-Volume der betroffenen Instance nicht der neuen Instance anfügen.

5. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
6. Lokalisieren Sie das Stamm-Volume der betroffenen Instance. Trennen Sie das Volume und fügen Sie das Volume anschließend der temporären Instance an, die Sie zuvor erstellt haben. Fügen Sie es dem standardmäßigen Gerätenamen (xvdf) an.
7. Stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung mit der temporären Instance her und verwenden Sie anschließend das Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung, um das Volume verfügbar zu machen und es zu verwenden.
8. Öffnen Sie in der temporären Instance das Dialogfeld Ausführen, geben Sie **`regedit`** ein und drücken Sie die Eingabetaste.
9. Wählen Sie im Navigationsbereich des Registrierungs-Editors die Option HKEY_LOCAL_MACHINE aus und wählen Sie dann im Menü File die Option Load Hive.
10. Navigieren Sie im Dialogfeld Load Hive zu Betroffenes Volume\Windows\System32\config \System" und geben Sie im Dialogfeld Key Name einen temporären Namen ein. Geben Sie z. B. ei OldSys.
11. Suchen Sie im Navigationsbereich des Registrierungs-Editors die folgenden Schlüssel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\\ ControlSet 001\ Control\ Class***`your_temporary_key_name`***\ 4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318

    HKEY_LOCAL_MACHINE\\ ControlSet 001\ Control***`your_temporary_key_name`***\ Class\ 4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318

12. Doppelklicken Sie für jeden Schlüssel, geben Sie UpperFiltersden Wert XENFILT ein, und wählen Sie dann OK.



13. Suchen Sie den folgenden Schlüssel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\\ 001\ Services\ XENBUS***your_temporary_key_name***\ Parameters ControlSet

14. Erstellen Sie eine neue Zeichenfolge (REG_SZ) mit dem Namen und dem folgenden Wert: ActiveDevice

    PCI\VEN_5853&DEV_0001&SUBSYS_00015853&REV_01

15. Suchen Sie den folgenden Schlüssel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\\ 001\ Services\ XENBUS ***your_temporary_key_name*** ControlSet

16. Ändern Sie den Wert unter Count von 0 in 1.
17. Suchen Sie die folgenden Schlüssel und löschen Sie sie:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\\ 001\ Dienste\ xenvbd\ ***your_temporary_key_name*** ControlSet StartOverride

    HKEY_LOCAL_MACHINE\\ 001\ Dienste\ xenfilt\ ***your_temporary_key_name*** ControlSet StartOverride

18. Wählen Sie im Navigationsbereich "Registry Editor" den temporären Schlüssel aus, den Sie beim ersten Öffnen des Registrierungs-Editors erstellt haben.

19. Wählen Sie im Menü File die Option Unload Hive aus.
20. Wählen Sie im Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung das Laufwerk aus, das Sie zugewiesen haben, öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählen Sie die Option Offline aus.
21. Trennen Sie in der EC2 Amazon-Konsole das betroffene Volume von der temporären Instance und fügen Sie es erneut mit Gerät name /dev/sda 1 an Ihre Windows Server 2012 R2-Instance an. Sie müssen diesen Gerätenamen angeben, um das Volume als Stamm-Volume hinzufügen zu können.
22. Starten Sie die Instance.
23. Stellen Sie über Remote Desktop Connect mit der Instanz her und laden Sie dann das AWS PV Drivers Upgrade-Paket auf die Instanz herunter.
24. Extrahieren Sie den Inhalt des Ordners und führen Sie die Datei `AWSPVDriverSetup.msi` aus.

    Wenn Sie die MSI-Datei ausgeführt haben, wird die Instance automatisch neu gestartet und das Upgrade der Treiber durchgeführt. Die Instance ist für die Dauer von bis zu 15 Minuten nicht verfügbar.
25. Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist und die Instance beide Zustandsprüfungen in der EC2 Amazon-Konsole bestanden hat, stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung mit der Instance her und überprüfen Sie, ob die neuen Treiber installiert wurden. Suchen Sie im Geräte-Manager unter Storage Controllers den AWS PV Storage Host Adapter. Vergewissern Sie sich, dass die Treiberversion identisch mit der aktuellen Version in der Tabelle für den Treiber-Versionsverlauf ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Verlauf des PV-Treiberpakets.
26. Löschen Sie die in diesem Vorgang erstellte temporäre Instance bzw. beenden Sie sie.

Ausführen des Korrekturskripts

Wenn Sie kein direktes Upgrade der Treiber durchführen oder nicht in eine aktuelle Instance migrieren können, haben Sie die Möglichkeit, das Korrekturskript auszuführen, um die Probleme zu beheben, die von der „Plug & Play Cleanup”-Task verursacht wurden.

So führen Sie das Korrekturskript aus

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus, für die Sie das Korrekturskript ausführen möchten. Wählen Sie Instance state (Instance-Status) und dann Stop instance (Instance anhalten) aus.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

4. Wenn die Instance angehalten wurde, erstellen Sie ein Backup. Wählen Sie die Instance, wählen Sie Actions (Aktionen), dann Image und Templates (Image und Vorlagen) und dann Create image (Image erstellen).
5. Wählen Sie Instance state (Instance-Status) und dann Start instance (Instance starten) aus.
6. Stellen Sie mithilfe von Remote Desktop eine Connect mit der Instanz her und laden Sie dann den RemediateDriverIssue ZIP-Ordner auf die Instanz herunter.
7. Extrahieren Sie die Inhalte der Datei.
8. Führen Sie das Korrekturskript aus; befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Datei Readme.txt. Die Datei befindet sich in dem Ordner, in den Sie die ZIP-Datei extrahiert haben RemediateDriverIssue.

TCP-Offloading

> **Important**
>
> Dieses Problem gilt nicht für Instances, auf denen AWS PV- oder Intel-Netzwerktreiber ausgeführt werden.

Standardmäßig ist TCP-Offloading für die Citrix PV-Treiber in Windows AMIs aktiviert. Wenn Fehler auf der Transportebene oder bei der Übertragung von Paketen auftreten, bzw. in der Windows—Leistungsüberwachung angezeigt werden, z. B. wenn Sie bestimmte SQL—Workloads ausführen, dann müssen Sie dieses Feature möglicherweise deaktivieren.

> **Warning**
>
> Durch die Deaktivierung des TCP-Offloading verschlechtert sich möglicherweise die Netzwerkleistung Ihre Instance.

So deaktivieren Sie TCP-Offloading unter Windows Server 2012 und 2008

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. Wenn Sie Windows Server 2012 verwenden, drücken Sie Ctrl+Esc, um den Start-Bildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann Control Panel (Systemsteuerung). Wenn Sie Windows Server 2008 verwenden, wählen Sie Start und dann die Option Control Panel (Systemsteuerung) aus.
3. Wählen Sie dann Netzwerk und Internet und anschließend Netzwerk- und Freigabecenter aus.
4. Wählen Sie Change adapter settings (Adapter-Einstellungen ändern) aus.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Citrix PV Ethernet Adapter #0 und wählen Sie die Option Properties.



6. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften der LAN-Verbindung die Option Konfigurieren aus, um das Dialogfeld Citrix PV Ethernet Adapter #0 Properties (Eigenschaften für Citrix PV Ethernet Adapter #0) zu öffnen.
7. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Erweitert jede der Eigenschaften, mit Ausnahme von Correct TCP/UDP Checksum Value (TCP/UDP-Prüfsummenwert korrigieren). Um eine Eigenschaft zu deaktivieren, wählen Sie sie unter Eigenschaft aus und wählen Sie unter dem Punkt Wert die Option Deaktiviert aus.
8. Klicken Sie auf OK.
9. Führen Sie die folgenden Befehle in einem Eingabeaufforderungsfenster aus.

```
netsh int ip set global taskoffload=disabled
netsh int tcp set global chimney=disabled
netsh int tcp set global rss=disabled
netsh int tcp set global netdma=disabled
```

10. Starten Sie die Instance neu.

Zeitsynchronisierung

Vor der Veröffentlichung der Windows-AMI 2013.02.13 konnte der Citrix Xen Guest Agent die Systemzeit falsch einstellen. Das kann dazu führen, dass Ihr DHCP-Lease abläuft. Wenn Sie Probleme mit der Verbindung zu Ihrer Instance haben, müssen Sie den Agent möglicherweise aktualisieren.

Sie können ermitteln, ob Sie bereits den aktualisierten Citrix Xen Guest Agent installiert haben, indem Sie prüfen, ob die Datei `C:\Program Files\Citrix\XenGuestAgent.exe` im März 2013 erstellt wurde. Wenn der Zeitstempel dieser Datei ein früheres Datum anzeigt, sollten sie den Citrix Xen Guest Agent-Service aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Upgrade des Citrix-Xen-Guest-Agent-Service.

Workloads, die mehr als 20 000 Festplatten-IOPS nutzen, führen zu einem Leistungsabfall aufgrund von CPU-Engpässen

Sie können von diesem Problem betroffen sein, wenn Sie Windows-Instances verwenden, auf denen AWS -PV-Treiber ausgeführt werden, die mehr als 20 000 IOPS nutzen, und es zu Fehlerprüfungscode `0x9E: USER_MODE_HEALTH_MONITOR` kommt.

Festplatten-Lese- und Schreibvorgänge (IOs) in den AWS PV-Treibern erfolgen in zwei Phasen: IO-Vorbereitung und IO-Abschluss. Standardmäßig läuft die Vorbereitungsphase auf einem einzelnen beliebigen Kern ab. Die Abschlussphase läuft auf Kern `0`. Die Menge an Berechnung, die für die Verarbeitung eines I/O erforderlich ist, hängt von der Größe und anderen Eigenschaften ab. Einige IOs benötigen in der Vorbereitungsphase mehr Rechenleistung, andere in der Abschlussphase. Wenn eine Instance mehr als 20 000 IOPS steuert, kann die Vorbereitungs- oder Abschlussphase zu einem Engpass führen, bei dem die CPU, auf der sie läuft, eine Kapazität von 100% hat. Ob die Vorbereitungs- oder Fertigstellungsphase zu einem Engpass wird, hängt von den Eigenschaften der von der IOs Anwendung verwendeten ab.

Ab den AWS PV-Treibern 8.4.0 kann die Last der Vorbereitungs- und Fertigstellungsphase auf mehrere Kerne verteilt werden, wodurch Engpässe vermieden werden. Jede Anwendung verwendet verschiedene I/O-Eigenschaften. Daher kann die Anwendung einer der folgenden Konfigurationen die Leistung Ihrer Anwendung erhöhen, verringern oder nicht beeinflussen. Nachdem Sie eine dieser Konfigurationen angewendet haben, überwachen Sie die Anwendung, um sicherzustellen, dass sie Ihre gewünschte Leistung erfüllt.

1. Voraussetzungen

   Bevor Sie mit diesem Fehlerbehebungsverfahren beginnen, sollten Sie die folgenden Voraussetzungen überprüfen:

   - Ihre Instance verwendet AWS PV-Treiber der Version 8.4.0 oder höher. Informationen zum Upgrade finden Sie unter Aktualisieren Sie die PV-Treiber auf Windows-Instances EC2 .
   - Sie haben RDP-Zugriff auf die Instance. Schritte zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance über RDP finden Sie unter Verbindung zu Ihrer Windows-Instance mithilfe eines RDP-Clients herstellen .
   - Sie haben Administratorzugriff auf die Instance.

2. Beobachten Sie die CPU-Auslastung in Ihrer Instance

   Sie können den Windows Task-Manager verwenden, um die Auslastung jeder CPU anzuzeigen, um potenzielle Engpässe bei der Festplatten-I/O zu ermitteln.

   1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung läuft und ähnlich wie Ihr Produktions-Workload Datenverkehr verarbeitet.
   2. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance über RDP.
   3. Wähle das Menü Start auf Ihrer Instance.
   4. Geben Sie `Task Manager` im Menü Start ein, um den Task-Manager zu öffnen.
   5. Wenn Task-Manager die Zusammenfassungsansicht anzeigt, wählen Sie More details (Weitere Einzelheiten), um die Detailansicht zu erweitern.
   6. Wählen Sie die Registerkarte Performance (Leistung) aus.
   7. Wählen Sie CPU im linken Bereich.
   8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm im Hauptbereich und wählen Sie Change graph to (Diagramm ändern zu) > Logical processors (Logische Prozessoren), um jeden einzelnen Kern anzuzeigen.
   9. Je nachdem, wie viele Kerne sich auf Ihrer Instance befinden, sehen Sie möglicherweise Zeilen, die im Laufe der Zeit die CPU-Auslastung anzeigen oder Sie sehen nur eine Zahl.
      - Wenn Sie Diagramme sehen, in CPUs denen die Belastung im Zeitverlauf dargestellt wird, achten Sie darauf, dass das Feld fast vollständig schattiert ist.
      - Wenn Sie auf jedem Kern eine Zahl sehen, suchen Sie nach Kernen, die durchweg 95% oder mehr anzeigen.
   10. Beachten Sie, ob Kern 0 oder ein anderer Kern stark ausgelastet ist.

3. Wählen Sie, welche Konfiguration angewendet werden soll

Konfigurationsname	Wann diese Konfiguration angewendet werden	Hinweise
Default configuration	Workload verursacht weniger als 20 000 IOPS oder haben andere Konfigurationen die Leistung oder Stabilität nicht verbessert.	Für diese Konfiguration tritt I/O auf einigen Kernen auf, was kleineren Workloads zugute kommen kann, indem die Cache-Lokalität erhöht und der Kontextwechsel reduziert wird.
Allow driver to choose whether to distribute completion	Der Workload nutzt mehr als 20 000 IOPS, und eine moderate oder hohe Last wird im Kern `0` beobachten.	Diese Konfiguration wird für alle Xen-Instances empfohlen, die PV 8.4.0 oder höher verwenden und mehr als 20 000 IOPS nutzen, unabhängig davon, ob Probleme auftreten oder nicht.
Distribute both preparation and completion	Workload verursacht mehr als 20 000 IOPS, und entweder verbesserte die Erlaubnis für den Treiber, die Verteilung zu wählen, die Leistung nicht oder ein anderer Kern als `0` weit eine hohe Auslastung auf.	Diese Konfiguration ermöglicht die Verteilung sowohl der I/O-Vorbereitung als auch des I/O-Abschluss.

> **Note**
>
> Wir empfehlen, dass Sie die I/O-Vorbereitung nicht verteilen, ohne auch die I/O-Abschluss zu verteilen (Einstellung `DpcRedirection` ohne Einstellung

`NotifierDistributed`), da die Abschlussphase empfindlich auf Überlastung durch die Vorbereitungsphase reagiert, wenn die Vorbereitungsphase parallel läuft.

Werte für Registrierungsschlüssel

- NotifierDistributed

  Wert `0` oder nicht vorhanden — Die Abschlussphase läuft auf Kern `0` .

  Wert 1 — Der Treiber entscheidet sich für die Durchführung der Abschlussphase oder Kern `0` oder einen zusätzlicher Kern pro angeschlossener Festplatte.

  Wert 2 — Der Treiber führt die Abschlussphase auf einem zusätzlichen Kern pro angeschlossener Festplatte aus.
- DpcRedirection

  Wert `0` oder nicht vorhanden — Die Vorbereitungsphase läuft auf einem einzigen, willkürlichen Kern.

  Wert 1 — Die Vorbereitungsphase ist auf mehrere Kerne verteilt.

Standardkonfiguration

Wenden Sie die Standardkonfiguration bei AWS PV-Treiberversionen vor 8.4.0 an, oder wenn nach der Anwendung einer der anderen Konfigurationen in diesem Abschnitt ein Leistungs- oder Stabilitätsverlust beobachtet wird.

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance über RDP.
2. Öffnen Sie als Administrator eine neue PowerShell Eingabeaufforderung.
3. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um `NotifierDistributed` und `DpcRedirection`-Registrierungsschlüssel zu entfernen.

```
Remove-ItemProperty -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Name NotifierDistributed
```

```
Remove-ItemProperty -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Name DpcRedirection
```

4. Starten Sie Ihre Instance neu.

Treiber können auswählen, ob die Fertigstellung verteilt werden soll

Legen Sie den `NotiferDistributed`-Registrierungsschlüssel fest, damit der PV-Speichertreiber wählen kann, ob der I/O-Abschluss verteilt werden soll oder nicht.

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance über RDP.
2. Öffnen Sie als Administrator eine neue PowerShell Eingabeaufforderung.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den `NotiferDistributed`-Registrierungsschlüssel festzulegen:

```
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000001 -Name NotifierDistributed
```

4. Starten Sie Ihre Instance neu.

Verteilen Sie sowohl Vorbereitung als auch Fertigstellung

Legen Sie `NotifierDistributed` und `DpcRedirection`-Registrierungsschlüssel fest, um immer sowohl die Vorbereitungs- als auch die Abschlussphase zu verteilen.

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance über RDP.
2. Öffnen Sie als Administrator eine neue PowerShell Eingabeaufforderung.
3. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um den `NotifierDistributed`- und `DpcRedirection`- Registrierungsschlüssel festzulegen.

```
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000002 -Name NotifierDistributed
```

```
Set-ItemProperty -Type DWORD -Path HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\xenvbd
\Parameters -Value 0x00000001 -Name DpcRedirection
```

4. Starten Sie Ihre Instance neu.

AWS NVMe Fahrer

Amazon EBS-Volumes und Instance-Speicher-Volumes werden als NVMe Blockgeräte auf Nitro-basierten Instances verfügbar gemacht. Um die Leistung und die Funktionen der Amazon EBS-Funktionen für Volumes, die als NVMe Blockgeräte bereitgestellt werden, vollständig nutzen zu können, muss der AWS NVMe Treiber auf der Instance installiert sein. Bei allen AWS AMIs Windows-Versionen der aktuellen Generation ist der AWS NVMe Treiber standardmäßig installiert.

Weitere Informationen zu EBS und NVMe finden Sie unter Amazon EBS und NVMe im Amazon EBS-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zum SSD-Instance-Speicher und NVMe finden Sie unter. SSD-Instance-Speicher-Volumes für EC2 Instanzen

Linux-Instances

Im Folgenden AMIs sind die erforderlichen NVMe Treiber aufgeführt:

- Amazon Linux 2
- Amazon Linux AMI 2018.03
- Ubuntu 14.04 oder höher mit `linux-aws`-Kernel

> **Note**
>
> AWS Graviton-basierte Instance-Typen erfordern Ubuntu 18.04 oder höher mit Kernel `linux-aws`

- Red Hat Enterprise Linux 7.4 oder höher
- SUSE Linux Enterprise Server 12 oder höher SP2
- CentOS 7.4.1708 oder höher
- FreeBSD 11.1 oder höher
- Debian GNU/Linux 9 oder höher

Um zu bestätigen, dass Ihre Instanz über den NVMe Treiber verfügt

Mit dem folgenden Befehl können Sie überprüfen, ob Ihre Instanz über den NVMe Treiber verfügt.

- Amazon Linux, RHEL, CentOS und SUSE Linux Enterprise Server

```
$ modinfo nvme
```

  Wenn die Instanz über den NVMe Treiber verfügt, gibt der Befehl Informationen über den Treiber zurück.

- Amazon Linux 2 und Ubuntu

```
$ ls /sys/module/ | grep nvme
```

  Wenn die Instanz über den NVMe Treiber verfügt, gibt der Befehl die installierten Treiber zurück.

Um den NVMe Treiber zu aktualisieren

Wenn Ihre Instanz über den NVMe Treiber verfügt, können Sie den Treiber mit dem folgenden Verfahren auf die neueste Version aktualisieren.

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung, um die erforderlichen Paketaktualisierungen herunterzuladen.

   - Für Amazon Linux 2, Amazon Linux, CentOS und Red Hat Enterprise Linux:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum update -y
```

   - Für Ubuntu und Debian:

```
[ec2-user ~]$ sudo apt-get update -y
```

3. Ubuntu 16.04 und höher enthalten das `linux-aws` Paket, das die NVMe und ENA-Treiber enthält, die für Nitro-basierte Instanzen erforderlich sind. Aktualisieren Sie das `linux-aws`-Paket, um die aktuelle Version zu erhalten:

```
[ec2-user ~]$ sudo apt-get install --only-upgrade -y linux-aws
```

   Für Ubuntu 14.04 können Sie das aktuelle `linux-aws`-Paket wie folgt installieren:

```
[ec2-user ~]$ sudo apt-get install linux-aws
```

4. Starten Sie Ihre Instance neu, um die neueste Kernelversion zu laden.

```
sudo reboot
```

5. Stellen Sie nach dem Neustart eine neue Verbindung zu Ihrer Instance her.

Windows-Instances

PowerShell

Wenn Sie Ihre Instance nicht von einem der neuesten AWS Windows-Versionen von Amazon aus AMIs gestartet haben, verwenden Sie das folgende Verfahren, um den aktuellen AWS NVMe Treiber auf Ihrer Instance zu installieren. Für diese Installation ist ein Neustart erforderlich. Entweder wird das Installationsskript Ihre Instance neu starten oder Sie müssen sie als letzten Schritt neu starten.

Voraussetzungen

- PowerShell Version 3.0 oder höher ist installiert.
- Die in diesem Abschnitt aufgeführten Befehle müssen in der 64-Bit-Version von ausgeführt PowerShell werden. Verwenden Sie nicht die x86 Version von PowerShell. Das ist die 32-Bit-Version der Shell und wird für diese Befehle nicht unterstützt.

Um den neuesten Treiber herunterzuladen und zu AWS NVMe installieren

1. Wir empfehlen Ihnen, ein AMI wie folgt als Backup zu erstellen, falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen müssen.

   a. Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Stellen Sie vor dem Anhalten einer Instance sicher, dass Sie alle benötigten Daten aus den Instance-Speicher-Volumes in den persistenten Speicher kopiert haben, z. B. Amazon EBS oder Amazon S3.

   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

   c. Wählen Sie die Instance, die ein Treiberupgrade benötigt und wählen Sie Instance state (Instance-Zustand), Stop instance (Instance stoppen) aus.

d. Nachdem die Instance angehalten wurde, wählen Sie die Instance aus, wählen Sie Actions (Aktionen), Image and Templates (Image und Vorlagen) und dann Create image (Image erstellen) aus.

e. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten).

2. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.

3. Laden Sie die Treiber mithilfe einer der folgenden Optionen auf Ihre Instanz herunter:

   - Browser — Herunterladen Herunterladen das neueste Treiberpaket für die Instanz herunter und entpacken Sie das ZIP-Archiv.
   - PowerShell— Führen Sie die folgenden Befehle aus:

     ```
     Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2-windows-drivers-downloads/
     NVMe/Latest/AWSNVMe.zip -outfile $env:USERPROFILE\nvme_driver.zip
     Expand-Archive $env:userprofile\nvme_driver.zip -DestinationPath
      $env:userprofile\nvme_driver
     ```

     Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 oder eine frühere Version verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:

     ```
     [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
      [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
     ```

4. Installieren Sie den Treiber auf Ihrer Instanz, indem Sie das `install.ps1` PowerShell Skript aus dem `nvme_driver` Verzeichnis (`.\install.ps1`) ausführen. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie PowerShell 3.0 oder höher verwenden.

   a. (Optional) Ab AWS NVMe Version `1.5.0` werden persistente Reservierungen für Small Computer System Interface (SCSI) für Windows Server 2016 und höher unterstützt. Dieses Feature fügt Unterstützung für Windows Server Failover Clustering mit gemeinsam genutztem Amazon EBS-Speicher hinzu. Dieses Feature ist bei der Installation standardmäßig nicht aktiviert.

Sie können das Feature aktivieren, wenn Sie das `install.ps1` Skript zur Installation des Treibers ausführen, indem Sie den `EnableSCSIPersistentReservations` Parameter mit dem Wert angeben`$true`.

```
PS C:\> .\install.ps1 -EnableSCSIPersistentReservations $true
```

Sie können das Feature deaktivieren, wenn Sie das `install.ps1` Skript zur Installation des Treibers ausführen, indem Sie den `EnableSCSIPersistentReservations` Parameter mit dem Wert angeben`$false`.

```
PS C:\> .\install.ps1 -EnableSCSIPersistentReservations $false
```

b. AWS NVMe `1.5.0`Beginnend mit installiert das `install.ps1` Skript das `ebsnvme-id` Tool immer zusammen mit dem Treiber.

   (Optional) Für die Versionen `1.4.0` `1.4.1` und `1.4.2` können Sie mit dem `install.ps1` Skript angeben, ob das `ebsnvme-id` Tool zusammen mit dem Treiber installiert werden soll.

   i. Um das `ebsnvme-id`-Tool zu installieren, geben Sie `InstallEBSNVMeIdTool 'Yes'` an.

   ii. Wenn Sie das Tool nicht installieren möchten, geben Sie `InstallEBSNVMeIdTool 'No'` an.

   Wenn Sie `InstallEBSNVMeIdTool` nicht angeben, und das Tool bereits bei `C:\ProgramData\Amazon\Tools` vorhanden ist, aktualisiert das Paket das Tool standardmäßig. Wenn das Tool nicht vorhanden ist, aktualisiert `install.ps1` das Tool standardmäßig nicht.

   Wenn Sie das Tool nicht als Teil des Pakets, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, installieren möchten, finden Sie die neueste Version oder das Tool im Treiberpaket. Alternativ können Sie die Version `1.0.0` von Amazon S3 herunterladen:

   Laden Sie das `ebsnvme-id`-Tool herunter.

5. Wenn das Installationsprogramm Ihre Instance nicht neu startet, starten Sie die Instance neu.

Distributor

Sie können den Verteiler, eine Funktion von AWS Systems Manager, verwenden, um das NVMe Treiberpaket einmalig oder mit geplanten Updates zu installieren.

Um den neuesten AWS NVMe Treiber zu installieren

1. Anweisungen zur Installation des NVMe Treiberpakets mithilfe des Vertriebspartners finden Sie in den Verfahren unter Pakete installieren oder aktualisieren im Amazon EC2 Systems Manager Manager-Benutzerhandbuch.
2. Wählen Sie für Installationstyp Deinstallieren und neu installieren aus.
3. Wählen Sie als Name AWSNVMe.
4. (Optional) Unter Zusätzliche Argumente können Sie die Installation durch Angabe von Werten anpassen. Die Werte müssen mit einer gültigen JSON-Syntax formatiert werden. Beispiele dafür, wie zusätzliche Argumente für das `aws configure` Paket übergeben werden können, finden Sie in der Referenz zum Command-Dokument-Plug-In.

   a. Ab sofort AWS NVMe `1.5.0` unterstützt der Treiber persistente SCSI-Reservierungen für Windows Server 2016 und höher. Dieses Feature ist bei der Installation standardmäßig nicht aktiviert.

      - Um dieses Feature zu aktivieren, geben Sie `{"SSM_EnableSCSIPersistentReservations": "true"}` an.
      - Wenn Sie dieses Feature nicht aktivieren möchten, geben Sie `{"SSM_EnableSCSIPersistentReservations": "false"}` an.

   b. AWS NVMe `1.5.0`Beginnend mit installiert das `install.ps1` Skript das `ebsnvme-id` Tool immer.

      (Optional) Für die Versionen`1.4.0`, `1.4.1` und`1.4.2` können Sie mit dem `install.ps1`-Skript angeben, ob das Tool ebsnvme-id mit dem Treiber installiert werden soll.

      - Um das Tool ebsnvme-id zu installieren, geben Sie `{"SSM_InstallEBSNVMeIdTool": "Yes"}` an.
      - Wenn Sie das Tool nicht installieren möchten, geben Sie `{"SSM_InstallEBSNVMeIdTool": "No"}` an.

Wenn `SSM_InstallEBSNVMeIdTool` nicht für Zusätzliche Argumente angegeben ist und das Tool bereits bei `C:\ProgramData\Amazon\Tools` vorhanden ist, aktualisiert das Paket das Tool standardmäßig. Wenn das Tool nicht vorhanden ist, aktualisiert das Paket das Tool standardmäßig nicht.

Wenn Sie das Tool nicht als Teil des Pakets, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, installieren möchten, finden Sie die neueste Version des Tools im Treiberpaket. Alternativ können Sie die Version `1.0.0` von Amazon S3 herunterladen:

Laden Sie das `ebsnvme-id`-Tool herunter.

5. Wenn das Installationsprogramm Ihre Instance nicht neu startet, starten Sie die Instance neu.

Persistente SCSI-Reservierungen für Windows-Instances konfigurieren

Nachdem die AWS NVMe Treiberversion `1.5.0` oder höher installiert wurde, können Sie persistente SCSI-Reservierungen mithilfe der Windows-Registrierung für Windows Server 2016 und höher aktivieren oder deaktivieren. Sie müssen die Instance neu starten, damit die Registry-Änderungen übernommen werden.

Sie können persistente SCSI-Reservierungen mit dem folgenden Befehl aktivieren, der den Wert `EnableSCSIPersistentReservations` auf den Wert 1 setzt.

```
PS C:\> $registryPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AWSNVMe\Parameters
\Device"
Set-ItemProperty -Path $registryPath -Name EnableSCSIPersistentReservations -Value 1
```

Sie können persistente SCSI-Reservierungen mit dem folgenden Befehl deaktivieren, der den Wert `EnableSCSIPersistentReservations` auf den Wert `0` setzt.

```
PS C:\> $registryPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AWSNVMe\Parameters
\Device"
Set-ItemProperty -Path $registryPath -Name EnableSCSIPersistentReservations -Value 0
```

AWS NVMe Versionsverlauf des Windows-Treibers

Die folgende Tabelle zeigt, welche AWS NVMe Treiber auf jeder Version von Windows Server bei Amazon ausgeführt EC2 werden.

Windows Server Version	AWS NVMe Treiberversion
Windows Server 2025	Aktuelle Version
Windows Server 2022	Aktuelle Version
Windows Server 2019	Aktuelle Version
Windows Server 2016	Aktuelle Version
Windows Server 2012 R2	Version 1.5.1 und früher
Windows Server 2012	Version 1.5.1 und früher
Windows Server 2008 R2	Version 1.3.2 und früher
Windows Server 2008	Version 1.3.2 und früher

In der folgenden Tabelle werden die veröffentlichten Versionen des AWS NVMe Treibers beschrieben.

Paketversion	Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
1.6.0 1.6.0	1.6.0	• Das Installationsskript wurde aktualisiert, um Pn zu verwenden. PUtil • ebsnvme-id.exe wurde aktualisiert, um NVMe IOCTL zu verwenden.	25. Oktober 2024
1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1	1.5.0	Das Installationsskript wurde korrigiert, um bei Bedarf einen Ordner für das `ebsnvme-id` -Tool zu erstellen.	17. November 2023
1.5.0	1.5.0	Unterstützung für persistente Reservierungen mit Small Computer System Interface (SCSI) für Instances hinzugefügt, auf denen Windows Server 2016 und höher ausgeführt wird. Das Tool ebsnvme-id	31. August 2023

Paketversion	Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
		(`ebsnvme-id.exe`) ist jetzt standardmäßig installiert.	
1.4.2	1.4.2	Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Instance-Speicher-Volumes auf D3-Instances AWS-NVMe-Treiber nicht unterstützt wurden.	16. März 2023
1.4.1	1.4.1	Meldet Namespace Preferred Write Granularity (NPGW) für EBS-Volumes, die diese optionale Funktion unterstützen. NVMe Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8.25, „Verbesserung der Leistung durch Einhaltung von I/O-Größe und Ausrichtung“, in der Basisspezifikation, Version 1.4. NVMe	20. Mai 2022
1.4.0	1.4.0	• Es wurde Unterstützung hinzugefügt IOCTLs , die es Anwendungen ermöglicht, mit NVMe Geräten zu interagieren. Diese Unterstützung ermöglicht es Anwendungen, `IdentifyController` `IdentifyNamespace` , und `NameSpace` Listen vom NVMe Gerät abzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Protokollspezifische Abfragen in der Microsoft-Dokumentation. • Die Treiberversion 1.4.0 und das neueste `ebsnvme-id` -Tool (`ebsnvme-id.exe`) sind in einem einzigen Paket vereint. Mit dieser Kombination können Sie sowohl Treiber als auch Tool aus einem einzigen Paket installieren. Weitere Details finden Sie unter AWS NVMe Fahrer. • Fehlerbehebungen und verbesserte Zuverlässigkeit.	23. November 2021

Paketversion	Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2 1.3.2	1.3.2	Behebung eines Problems bei der Modifizierung von EBS-Volumes während einer aktiven I/O-Verarbeitung, das zu beschädigten Daten führen könnte. Kunden, die EBS-Online-Volumes nicht modifizieren (beispielsweise durch Ändern von Größe oder Typ) sind nicht betroffen. Dies ist die letzte Version, die auf Windows Server 2008 und 2008 R2 ausgeführt werden kann. Diese Version steht zum Download zur Verfügung, wird aber nicht mehr unterstützt. Windows Server 2008 und 2008 R2 wurden erreicht end-of-life und werden von Microsoft nicht mehr unterstützt.	10. September 2019
1.3.1	1.3.1	Verbesserung der Zuverlässigkeit.	21. Mai 2019
1.3.0	1.3.0	Verbesserungen der Geräteoptimierung.	31. August 2018
1.2.0	1.2.0	Leistungs- und Zuverlässigkeitsverbesserungen für AWS NVMe Geräte auf allen unterstützten Instanzen, einschließlich Bare-Metal-Instances.	13. Juni 2018
>1.0.0	>1.0.0	AWS NVMe Treiber für unterstützte Instanztypen, auf denen Windows Server ausgeführt wird.	12. Februar 2018

Abonnieren von -Benachrichtigungen

Amazon SNS kann Sie benachrichtigen, wenn neue Versionen von EC2 Windows-Treibern veröffentlicht werden. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um diese Benachrichtigungen zu abonnieren.

Um EC2 Benachrichtigungen von der Konsole aus zu abonnieren

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region in der Navigationsleiste zu US East (N. Virginia). Sie müssen diese Region auswählen, weil sich die SNS-Benachrichtigungen, die Sie abonnieren, in dieser Region befinden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
4. Wählen Sie Create subscription.
5. Führen Sie im Dialogfeld Create subscription Folgendes aus:
   a. Kopieren Sie den folgenden Amazon-Ressourcennamen (ARN) unter TopicARN:

      arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers

   b. Wählen Sie unter Protocol die Option `Email` aus.
   c. Geben Sie unter Endpoint eine E-Mail-Adresse ein, um die Benachrichtigungen zu empfangen.
   d. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.
6. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail. Öffnen Sie die E-Mail und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Abonnement abzuschließen.

Immer wenn neue EC2 Windows-Treiber veröffentlicht werden, senden wir Benachrichtigungen an Abonnenten. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht mehr erhalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich abzumelden.

So melden Sie sich von der Amazon EC2 Windows-Treiberbenachrichtigung ab

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Abonnement und wählen Sie dann Actions und Delete subscriptions (Löschen) aus. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Delete (Löschen).

Um Benachrichtigungen zu abonnieren, verwenden Sie EC2 AWS CLI

Verwenden Sie den folgenden Befehl AWS CLI, um EC2 Benachrichtigungen mit dem zu abonnieren.

```
aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-drivers --
protocol email --notification-endpoint YourUserName@YourDomainName.ext
```

Um EC2 Benachrichtigungen zu abonnieren mit AWS Tools for Windows PowerShell

Verwenden Sie den folgenden Befehl AWS Tools for Windows PowerShell, um EC2 Benachrichtigungen mit zu abonnieren.

```
Connect-SNSNotification -TopicArn 'arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-
drivers' -Protocol email -Region us-east-1 -Endpoint 'YourUserName@YourDomainName.ext'
```

Konfigurieren Sie Ihre Amazon EC2 Windows-Instance

Nachdem Sie eine Windows-Instance gestartet haben, können Sie sich als Administrator anmelden, um zusätzliche Konfigurationen für Windows-Feature und Systemeinstellungen vorzunehmen. EC2 Windows-Dienstprogramme zur Problembehandlung kann Ihnen helfen, Probleme auf Ihrer Instance zu beheben.

Sie können Windows-Startagenten und andere Windows-spezifische Feature wie folgt konfigurieren.

Windows-Start-Agenten

> Jedes AWS Windows-AMI (und viele andere AMIs , die auf dem verfügbar sind AWS Marketplace) enthält einen Windows-Startagent, der mit Standardeinstellungen vorkonfiguriert ist. Start-Agenten führen Aufgaben während des Starts einer Instance aus und werden ausgeführt, wenn eine Instance angehalten und später gestartet oder neu gestartet wird.

EC2 Fast Launch für Windows

> Jede Amazon EC2 Windows-Instance muss die standardmäßigen Startschritte des Windows-Betriebssystems (OS) durchlaufen, die mehrere Neustarts beinhalten und oft 15 Minuten oder länger dauern. Amazon EC2 Windows Server AMIs , auf denen die EC2 Schnellstartfunktion aktiviert ist, führt einige dieser Schritte durch und startet im Voraus neu, um die Zeit zu reduzieren, die zum Starten einer Instance benötigt wird.

Windows-spezifische Systemeinstellungen

Die folgende Liste enthält einige Systemeinstellungen, die nur für Windows-Betriebssysteme gelten:

Das Windows-Administratorpasswort ändern

Wenn Sie eine Verbindung zu einer Windows-Instance herstellen, müssen Sie ein Benutzerkonto und Passwort angeben, das für den Zugriff auf die Instance berechtigt ist. Wenn Sie sich zum ersten Mal mit einer Instance verbinden, müssen Sie das Administratorkonto verwenden und das Standardpasswort angeben. Bei der ersten Anmeldung bei einer Instance empfehlen wir Ihnen, den Standardwert des Administratorpassworts zu ändern.

Windows-Komponenten hinzufügen

Windows Server-Betriebssysteme enthalten viele optionale Komponenten. Es ist nicht praktikabel, alle optionalen Komponenten in jedes AWS Windows Server-AMI aufzunehmen. Stattdessen stellen wir Ihnen EBS-Snapshots als Installationsmedien zur Verfügung, die die erforderlichen Dateien zum Konfigurieren oder Installieren von Komponenten auf Ihrer Windows-Instance enthalten.

WSL in Windows installieren

Windows Subsystem for Linux (WSL) kann kostenlos heruntergeladen werden und kann auf Ihrer Windows-Instance installiert werden. Durch die Installation des WSL können Sie native Linux-Befehlszeilen-Tools direkt auf Ihrer Windows-Instance ausführen und die Linux-Tools neben Ihrem herkömmlichen Windows-Desktop für Skripts verwenden. Sie können auf einer einzigen Windows-Instance problemlos zwischen Linux und Windows wechseln, was in einer Entwicklungsumgebung sehr nützlich sein kann.

AWS Gerätetreiber für Windows-Instanzen

Sie können die AWS Gerätetreiber für Ihre Windows-Instanzen aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Gerätetreiber verwalten”.

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Treiber für Nitro-basierte Instances nach Windows-Version zusammengefasst.

Version	Speicher-Treiber	Erweitertes-Netzwerk-Treiber
Windows Server 2025	AWS NVMe neueste Version	ENA letzte Version
Windows Server 2022	AWS NVMe neueste Version	ENA letzte Version
Windows Server 2019	AWS NVMe neueste Version	ENA letzte Version

Version	Speicher-Treiber	Erweitertes-Netzwerk-Treiber
Windows Server 2016	AWS NVMe neueste Version	ENA letzte Version
Windows Server 2012 R2	AWS NVMe Version 1.5.1	ENA-Version 2.6.0
Windows Server 2008 R2	AWS NVMe Ausführung 1.3.2	ENA Version 2.2.3

In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Treiber für Xen-basierte Instances nach Windows-Version zusammengefasst.

Version	Speicher-Treiber	Erweitertes-Netzwerk-Treiber
Windows Server 2022	AWS PV neueste Version	• ENA letzte Version [1] • Intel VF [2] • AWS PV neueste Version [3]
Windows Server 2019	AWS PV neueste Version	• ENA letzte Version [1] • Intel VF [2] • AWS PV neueste Version [3]
Windows Server 2016	AWS PV neueste Version	• ENA letzte Version [1] • Intel VF [2] • AWS PV neueste Version [3]
Windows Server 2012 R2	AWS PV-Version 8.4.3	• ENA Version 2.6.0 [1] • Intel VF [2] • AWS PV-Version 8.4.3 [3]
Windows Server 2008 R2	AWS PV-Version 8.3.5	• ENA Version 2.2.3 [1] • Intel VF [2] • AWS PV-Version 8.3.5 [3]

[1] Für Instance-Typen G3, H1, I3, `m4.16xlarge`, P2, P3, P3dn und R4.

[2] Für Instance-Typen C3, C4, D2, I2, M4 (außer `m4.16xlarge`) und R3.

[3] Für Instance-Typen C1, M1, M2, M3, T1, T2, X1 und X1e.

Windows-Startagenten auf Amazon EC2 Windows-Instances

Jedes AWS Windows-AMI enthält einen Windows-Startagent, der mit Standardeinstellungen vorkonfiguriert ist. Start-Agenten führen Aufgaben während des Starts einer Instance aus und werden ausgeführt, wenn eine Instance angehalten und später gestartet oder neu gestartet wird. Informationen zu einem bestimmten Agenten finden Sie auf den Detailseiten in der folgenden Liste.

Weitere Informationen zu AWS Windows AMIs finden Sie in der AWS Windows AMI-Referenz.

- Verwenden Sie den EC2 Launch v2-Agenten, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen
- Verwenden Sie den EC2 Launch v1-Agent, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen
- Verwenden Sie den EC2 Config-Dienst, um Aufgaben beim Start einer EC2 Legacy-Windows-Betriebssysteminstanz auszuführen

Inhalt

- Amazon EC2 Launch Agents vergleichen
- Konfigurieren Sie das DNS-Suffix für EC2 Windows-Startagenten
- Abonnieren Sie Benachrichtigungen für den EC2 Windows Launch Agent
- Migrieren EC2 Sie zu Launch v2 für Windows-Instances
- Windows-Dienstverwaltung für EC2 Launch v2- und EC2 Config-Agenten

Amazon EC2 Launch Agents vergleichen

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Funktionsunterschiede zwischen EC2 Config, EC2 Launch v1 und EC2 Launch v2.

Funktion	EC2Config	EC2Starten Sie v1	EC2Starten Sie v2
Run as (Ausführen als)	Windows Service	PowerShell Skripte	Windows Service
Unterstützt	Nur Legacy-Betriebssysteme	Windows Server-Versionen: • 2016 • 2019 (LTSC und SAC)	Windows Server-Versionen: • 2016 • 2019 (LTSC und SAC) • 2022 • 2025
Konfigurationsdatei	XML	JSON	JSON/YAML
Festgelegter Administratorbenutzername	Nein	Nein	Ja
Komprimierte Benutzerdaten	Nein	Nein	Ja
Erstellung lokaler Benutzereigen auf AMI	Nein	Nein	Ja, konfigurierbar.
Aufgabenkonfiguration in Benutzerdaten	Nein	Nein	Ja
Konfigurierbares Hintergrundbild	Nein	Nein	Ja
Reihenfolge der Aufgabenausführung anpassen	Nein	Nein	Ja

Funktion	EC2Config	EC2Starten Sie v1	EC2Starten Sie v2
Konfigurierbare Aufgaben	15	9	20 bei Start
Unterstützt Windows Event Viewer	Ja	Nein	Ja
Anzahl der Event Viewer-Ereignistypen	2	0	30

> **Note**
>
> EC2Die Konfigurationsdokumentation dient nur als historische Referenz. Die Betriebssystemversionen, auf denen es ausgeführt wird, werden von Microsoft nicht mehr unterstützt. Es wird dringend empfohlen, ein Upgrade auf den neuesten Startservice durchzuführen.

Konfigurieren Sie das DNS-Suffix für EC2 Windows-Startagenten

Mit Amazon EC2 Launch Agents können Sie eine Liste von DNS-Suffixen konfigurieren, die Windows-Instances für die Auflösung von Domainnamen verwenden. Die Start-Agenten überschreiben die Windows-Standardeinstellungen im `System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList`-Registrierungsschlüssel, indem sie der DNS-Suffix-Suchliste die folgenden Werte hinzufügen:

- Die Domain der Instance
- Die Suffixe, die sich aus der Devolution der Instance-Domain ergeben
- NV-Domain
- Die von den einzelnen Netzwerkschnittstellenkarten angegebenen Domains

Alle Start-Agenten unterstützen die DNS-Suffix-Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer spezifischen Start-Agent-Version:

- Informationen zu dieser `setDnsSuffix` Aufgabe und zur Konfiguration von DNS-Suffixen in EC2 Launch v2 finden Sie unter. setDnsSuffix
- Informationen zur Einrichtung der DNS-Suffixliste und zum Aktivieren oder Deaktivieren der Dezentralisierung für EC2 Launch v1 finden Sie unter. Konfigurieren Sie den EC2 Launch v1-Agenten auf Ihrer Windows-Instanz
- Hinweise zur Einrichtung einer DNS-Suffixliste und zur Aktivierung oder Deaktivierung der Dezentralisierung für EC2 Config finden Sie unter. EC2Dateien mit Konfigurationseinstellungen

Übertragung von Domain-Namen

Die Übertragung von Domain-Namen ist ein Active-Directory-Verhalten, das es Computern in einer untergeordneten Domain ermöglicht, auf Ressourcen in der übergeordneten Domain zuzugreifen, ohne einen vollständig qualifizierten Domain-Namen zu verwenden Standardmäßig wird die Übertragung von Domain-Namen so lange fortgesetzt, bis nur noch zwei Knoten in der Reihenfolge des Domain-Namens übrig sind.

Wenn die Instance mit einer Domain verbunden ist, führen die Start-Agenten eine Devolution des Domain-Namens durch und fügen die Ergebnisse der DNS-Suffix-Suchliste hinzu, die im **`System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList`**-Registrierungsschlüssel verwaltet wird. Die Agenten verwenden die Einstellungen der folgenden Registrierungsschlüssel, um das Devolutionsverhalten zu bestimmen.

- **`System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution`**
  - Wenn nicht festgelegt, wird die Devolution deaktiviert
  - Wenn auf `1` gesetzt, wird die Devolution aktiviert (Standard)
  - Wenn auf `0` gesetzt, wird die Devolution deaktiviert
- **`System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel`**
  - Wenn nicht gesetzt, verwenden Sie die Stufe von `2` (Standard)
  - Wenn der Wert auf `3` oder höher gesetzt ist, verwenden Sie den Wert, um den Wert festzulegen

Wenn Sie die Devolution deaktivieren oder Ihre Devolutionseinstellungen auf eine höhere Ebene ändern, enthält der `System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList`-Registrierungsschlüssel immer noch die Suffixe, die zuvor hinzugefügt wurden. Sie

werden nicht automatisch entfernt. Sie können die Liste manuell aktualisieren, oder Sie können die Liste löschen und Ihren Agenten den Vorgang zur Einrichtung der neuen Liste durchführen lassen.

> **Note**
>
> Um die DNS-Suffixliste aus der Registrierung zu löschen, können Sie den folgenden Befehl ausführen.
>
> ```
> PS C:\> Invoke-CimMethod -ClassName Win32_NetworkAdapterConfiguration -
> MethodName "SetDNSSuffixSearchOrder" -Arguments @{ DNSDomainSuffixSearchOrder =
>  $null } | Out-Null
> ```

Devolutionsbeispiele

Die folgenden Beispiele zeigen die Entwicklung von Domain-Namen während des Übertragungsprozesses.

`corp.example.com`

- Fährt fort zu `example.com`

`locale.region.corp.example.com`

1. Fährt fort zu `region.corp.example.com`
2. Fährt fort zu `corp.example.com`
3. Fährt fort zu `example.com`

`locale.region.corp.example.com` mit einer Einstellung von `DomainNameDevolutionLevel=3`

1. Fährt fort zu `region.corp.example.com`
2. Fährt fort zu `corp.example.com` Der Fortschritt hört hier aufgrund der Ebeneneinstellung auf.

Abonnieren Sie Benachrichtigungen für den EC2 Windows Launch Agent

Amazon SNS kann Sie benachrichtigen, wenn neue Versionen der EC2 Launch-Agents veröffentlicht werden. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um diese Benachrichtigungen zu abonnieren.

EC2Config-Benachrichtigungen abonnieren

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Ändern Sie, falls erforderlich, die Region in der Navigationsleiste zu US East (N. Virginia). Sie müssen diese Region auswählen, da die SNS-Benachrichtigungen, die Sie abonnieren, in dieser Region erstellt wurden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
4. Wählen Sie Create subscription.
5. Führen Sie im Dialogfeld Create subscription Folgendes aus:
   a. Verwenden Sie für Thema-ARN den folgenden Amazon-Ressourcennamen (ARN), der zu dem Agenten passt, für den Sie Benachrichtigungen erhalten möchten:
      - EC2Starten Sie v2:

        ```
        arn:aws:sns:us-east-1:309726204594:amazon-ec2launch-v2
        ```

      - EC2Starten oder EC2 Config:

        ```
        arn:aws:sns:us-east-1:801119661308:ec2-windows-ec2config
        ```

   b. Für Protocol (Protokoll) wählen Sie `Email` aus.
   c. Geben Sie als Endpunkt die E-Mail-Adresse ein, an welche die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
   d. Wählen Sie Create subscription.
6. Sie erhalten eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, Ihr Abonnement zu bestätigen. Öffnen Sie die E-Mail und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Abonnement abzuschließen.

Sobald eine neue Version des Staragenten veröffentlicht wird, senden wir den Abonnenten Benachrichtigungen. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht mehr erhalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich abzumelden.

So melden Sie sich von den Start-Agenten-Benachrichtigungen ab

1. Öffnen Sie die Amazon SNS-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Subscriptions aus.
3. Wählen Sie das Abonnement und dann Actions (Aktionen), Delete subscriptions (Abonnements löschen) aus. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Delete (Löschen).

Migrieren EC2 Sie zu Launch v2 für Windows-Instances

Das EC2 Launch-Migrationstool aktualisiert den installierten Launch-Agent (EC2Config und EC2 Launch v1), indem es ihn deinstalliert und EC2 Launch v2 installiert. Anwendbare Konfigurationen aus früheren Startservices werden automatisch zu dem neuen Service migriert. Das Migrationstool erkennt keine geplanten Aufgaben, die mit EC2 Launch v1-Skripts verknüpft sind. Daher richtet es diese Aufgaben nicht automatisch in EC2 Launch v2 ein. Um diese Aufgaben zu konfigurieren, bearbeiten Sie die `agent-config.yml`Datei oder verwenden Sie das Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen. Wenn für eine Instance beispielsweise eine geplante Aufgabe ausgeführt wird`InitializeDisks.ps1`, müssen Sie nach der Ausführung des Migrationstools die Volumes, die Sie initialisieren möchten, im Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen angeben. Siehe Schritt 6 des Verfahrens zu Ändern Sie die Einstellungen im Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen.

Sie können das Migrationstool herunterladen oder mit einem RunCommand SSM-Dokument installieren.

Sie können das Tool von der folgenden Adresse herunterladen:

- https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2-utils/MigrationTool/windows/amd64/latest/EC2LaunchMigrationTool .zip

> **Note**
>
> Sie müssen das EC2 Launch v2-Migrationstool als Administrator ausführen. EC2Launch v2 wird als Dienst installiert, nachdem Sie das Migrationstool ausgeführt haben. Es läuft nicht sofort. Standardmäßig wird es während des Startups der Instance ausgeführt und wird ausgeführt, wenn eine Instance gestoppt und später gestartet oder neu gestartet wird.

Verwenden Sie das `AWSEC2Launch-RunMigration`SSM-Dokument, um mit SSM Run Command auf die neueste EC2 Launch v2-Version zu migrieren. Für das Dokument sind keine Parameter erforderlich. Weitere Informationen zur Verwendung von SSM Run Command finden Sie unter AWS Systems Manager Run Command.

Das Migrationstool wendet die folgenden Konfigurationen von EC2 Config auf EC2 Launch v2 an.

- Wenn auf eingestellt `Ec2DynamicBootVolumeSize` ist`false`, wird die `boot` Phase EC2 Launch v2 entfernt
- Wenn auf gesetzt `Ec2SetPassword` ist`Enabled`, wird der Kennworttyp für EC2 Launch v2 auf festgelegt `random`
- Wenn auf gesetzt `Ec2SetPassword` ist`Disabled`, wird der Kennworttyp für EC2 Launch v2 auf festgelegt `donothing`
- Wenn auf gesetzt `SetDnsSuffixList` ist`false`, wird die EC2 Launch `setDnsSuffix` v2-Aufgabe entfernt
- Wenn `EC2SetComputerName` der Wert auf true gesetzt ist, wird die EC2 Launch `setHostName` v2-Aufgabe zur `yaml` Konfiguration hinzugefügt

Das Migrationstool wendet die folgenden Konfigurationen von EC2 Launch v1 auf EC2 Launch v2 an.

- Wenn auf eingestellt `ExtendBootVolumeSize` ist`false`, wird die `boot` Phase EC2 Launch v2 entfernt
- Wenn auf gesetzt `AdminPasswordType` ist`Random`, wird der Kennworttyp für EC2 Launch v2 auf festgelegt `random`
- Wenn auf gesetzt `AdminPasswordType` ist`Specify`, wird der EC2 Launch v2Passwort-Typ auf `static` und die Passwortdaten auf das unter angegebene Passwort gesetzt `AdminPassword`
- Wenn auf gesetzt `SetWallpaper` ist`false`, wird die Aufgabe EC2 Launch v2 entfernt `setWallpaper`
- Wenn auf gesetzt `AddDnsSuffixList` ist`false`, wird die EC2 Launch `setDnsSuffix` v2-Aufgabe entfernt
- Wenn auf gesetzt `SetComputerName` ist`true`, fügt die EC2 Launch `setHostName` v2-Aufgabe hinzu

Windows-Dienstverwaltung für EC2 Launch v2- und EC2 Config-Agenten

Wenn Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten bei Ihrer Instance angemeldet haben, können Sie die EC2 Launch-Agenten Launch v2 und EC2 Config wie jeden anderen Windows-Dienst verwalten. EC2Launch v1 besteht aus einer Reihe von PowerShell Skripten, die standardmäßig über eine geplante Aufgabe verwaltet werden. Dieser Abschnitt behandelt die Dienstadministration für EC2 Launch v2 und EC2 Config.

Um aktualisierte Einstellungen auf Ihre Instanz anzuwenden, können Sie den EC2 Launch v2-Agent oder den EC2 Config-Dienststart-Agent über die Microsoft Management Console (MMC) -Schnittstelle für Dienste beenden und neu starten. Ebenso müssen Sie bei der Installation einer neuen Version des Start-Agenten den Agenten zuerst beenden und ihn dann neu starten, wenn die Installation abgeschlossen ist.

> **Note**
>
> Sie müssen die MMC-Services-Oberfläche als Administrator öffnen, um diese Aktionen auswählen zu können. Dazu können Sie im Kontextmenü die Option Als Administrator ausführen auswählen. Gehen Sie alternativ wie folgt vor, um die Benutzeroberfläche über Ihre Tastatur zu öffnen:
>
> 1. Wählen Sie mit der `Tab`-Taste oder den Pfeiltasten im Menü Verwaltung den Menüpunkt Services aus.
> 2. Verwenden Sie die folgende Tastenkombination, um das Programm als Administrator zu öffnen: `Ctrl` + `Shift` + `Enter`.

In den folgenden Verfahren werden die Schritte zum Stoppen und Starten des Start-Agenten auf Ihrer Instance aufgeführt.

Start-Agenten stoppen

1. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
2. Wählen Sie im Windows-Startmenü die Option Verwaltungstools aus.
3. Öffnen Sie die Services-Konsole als Administrator, wie am Anfang dieses Abschnitts beschrieben.

4. Wählen Sie in der Liste der Dienste den Agenten aus, der auf Ihrer Instance ausgeführt wird (EC2Launch oder EC2Config), und wählen Sie dann im Aktionsmenü die Option Stopp aus. Alternativ können Sie das Kontextmenü verwenden, um den Agenten zu beenden.

Neustart des Start-Agenten

1. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
2. Wählen Sie im Windows-Startmenü die Option Verwaltungstools aus.
3. Öffnen Sie die Services-Konsole als Administrator, wie am Anfang dieses Abschnitts beschrieben.
4. Wählen Sie in der Liste der Dienste den Agenten aus, der auf Ihrer Instance ausgeführt wird (EC2Launch oder EC2Config), und wählen Sie dann im Aktionsmenü Start oder Restart aus. Alternativ können Sie das Kontextmenü verwenden, um den Agenten zu beenden.

Wenn Sie weder die Konfigurationseinstellungen aktualisieren, Ihr eigenes AMI erstellen oder AWS Systems Manager verwenden müssen, können Sie den Start-Agenten löschen oder deinstallieren.

Löschen

Durch das Löschen eines Services wird der Registrierungsunterschlüssel entfernt.

Deinstallieren

Durch die Deinstallation eines Services werden die Dateien, der Registrierungsunterschlüssel und alle Shortcuts zum Service entfernt.

Start-Agenten löschen

1. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
2. Starten Sie ein Fenster der Windows-Eingabeaufforderung.
3. Führen Sie einen der folgenden Befehle aus, um den Start-Agenten zu löschen.
   - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um EC2 Launch oder EC2 Launch v2 zu löschen:

     ```
     sc delete ec2launch
     ```

   - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den EC2 Config-Dienst zu löschen:

```
sc delete ec2config
```

Start-Agenten deinstallieren

1. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
2. Wählen Sie im Windows-Startmenü Windows System und dann Systemsteuerung.
3. Wählen Sie Programme und Feature, um die Liste der Programme zu öffnen, die auf Ihrer Instance installiert sind.
4. Wählen Sie Ihren Launch-Agent aus der Liste aus (Amazon EC2 Launch oder EC2ConfigService) und wählen Sie anschließend im Menü Datei die Option Deinstallieren. Alternativ können Sie auch das Kontextmenü verwenden.

> **Note**
>
> In der Spalte Version können Sie sehen, welche Start-Agent-Version installiert ist.

Verwenden Sie den EC2 Launch v2-Agenten, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen

Alle unterstützten Instances von Amazon EC2 , die von AWS Windows Server 2022 und Windows Server 2025 aus gestartet werden, AMIs enthalten standardmäßig den EC2 Launch v2-Startagent (`EC2Launch.exe`). Wir bieten auch Windows Server 2016 und 2019 an, AMIs bei denen EC2 Launch v2 als Standard-Launch-Agent installiert ist. Diese AMIs werden zusätzlich zu den Windows Server 2016 und 2019 bereitgestellt AMIs , die EC2 Launch v1 enthalten. Sie können nach Windows suchen AMIs , das standardmäßig EC2 Launch v2 enthält, indem Sie bei Ihrer Suche auf der AMIsSeite in der EC2 Amazon-Konsole das folgende Präfix eingeben:`EC2LaunchV2-Windows_Server-*`.

Einen Vergleich der Feature der Start-Agent-Version finden Sie unter Amazon EC2 Launch Agents vergleichen.

EC2Launch v2 führt Aufgaben während des Instance-Starts aus und wird ausgeführt, wenn eine Instance gestoppt und später gestartet oder neu gestartet wird. EC2Launch v2 kann auch Aufgaben bei Bedarf ausführen. Einige dieser Aufgaben sind automatisch aktiviert, während andere manuell

aktiviert werden müssen. Der EC2 Launch v2-Dienst unterstützt alle EC2 Config- und EC2 Launch-Funktionen.

Dieser Service verwendet eine Konfigurationsdatei zur Steuerung seines Betriebs. Sie können die Konfigurationsdatei entweder mit einem grafischen Tool aktualisieren oder direkt als einzelne .yml-Datei (`agent-config.yml`) bearbeiten. Weitere Informationen zu Dateispeicherorten finden Sie unterEC2Starten Sie die v2-Verzeichnisstruktur.

EC2Launch v2 veröffentlicht Windows-Ereignisprotokolle, um Sie bei der Behebung von Fehlern und beim Einrichten von Auslösern zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Windows-Ereignisprotokolle.

Unterstützte OS-Versionen

Der EC2 Launch v2-Agent unterstützt die folgenden Versionen des Windows Server-Betriebssystems (OS):

- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019 (Langzeitwartungskanal und halbjährlicher Kanal)
- Windows Server 2016

Aufgaben, die standardmäßig ausgeführt werden

Der EC2 Launch v2-Agent führt die folgenden Aufgaben standardmäßig nur einmal beim ersten Start der Instance aus. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge organisiert, in der sie in der Startphase ausgeführt werden.

`BootPhase`

- extendRootPartition

`PreReady`Bühne

- activateWindows
- setDnsSuffix
- setAdminAccount

- setWallpaper

`PostReady`Bühne

- startSsm

EC2Starten Sie v2-Konzepte

Es ist hilfreich, die folgenden Konzepte zu verstehen, wenn EC2 Sie Launch v2 in Betracht ziehen.

Agent-Konfiguration

`agent-config`ist eine Datei, die sich im Konfigurationsordner für EC2 Launch v2 befindet. Sie umfasst die Konfiguration für den Start, das Netzwerk und die PostReady Stufen. PreReady Diese Datei wird verwendet, um die Instance-Konfiguration für Aufgaben festzulegen, die beim ersten oder späteren Start des AMI ausgeführt werden sollen.

Standardmäßig installiert die EC2 Launch v2-Installation eine `agent-config` Datei, die empfohlene Konfigurationen enthält, die im standardmäßigen Amazon Windows verwendet werden AMIs. Sie können die Konfigurationsdatei aktualisieren, um das von EC2 Launch v2 angegebene Standardstartverhalten für Ihr AMI zu ändern. Weitere Hinweise zu Dateispeicherorten finden Sie unterEC2Starten Sie die v2-Verzeichnisstruktur.

Frequency (Frequenz)

Die Frequenz der Aufgaben bestimmt, wann Aufgaben ausgeführt werden sollen, abhängig vom Startkontext. Die meisten Aufgaben haben nur eine zulässige Frequenz. Sie können eine Frequenz für `executeScript`-Aufgaben festlegen.

Sie können die folgenden Frequenzen in der EC2Starten Sie die v2-Aufgabenkonfiguration anzeigen.

- Einmal – Die Aufgabe wird einmal ausgeführt, wenn das AMI zum ersten Mal gestartet wurde (Sysprep abgeschlossen).
- Immer – Die Aufgabe wird jedes Mal ausgeführt, wenn der Startagent ausgeführt wird. Der Launch-Agent wird ausgeführt, wenn:
  - eine Instance startet oder neu startet
  - Der EC2 Launch-Dienst wird ausgeführt
  - `EC2Launch.exe run` wird aufgerufen

Stage

Eine Phase ist eine logische Gruppierung von Aufgaben, die der EC2 Launch v2-Agent ausführt. Einige Aufgaben können nur in einer bestimmten Phase ausgeführt werden. Andere können in mehreren Phasen ausgeführt werden. Bei der Verwendung von `agent-config.yml` müssen Sie eine Liste von Stufen und eine Liste von Aufgaben angeben, die innerhalb jeder Stufe ausgeführt werden sollen.

Der Service führt die Phasen in der folgenden Reihenfolge aus:

Phase 1: Boot

Phase 2: Netzwerk

Stufe 3: PreReady

Windows ist bereit

Nach Abschluss der PreReady Phase sendet der Service die `Windows is ready` Nachricht an die EC2 Amazon-Konsole.

Stufe 4: PostReady

Benutzerdaten werden während der PostReadyPhase ausgeführt. Einige Skriptversionen werden vor der `agent-config.yml` PostReadyDateiphase ausgeführt, andere danach, und zwar wie folgt:

Vor `agent-config.yml`

- YAML-Benutzerdaten-Version 1.1
- XML-Benutzerdaten

Nach `agent-config.yml`

- YAML-Benutzerdatenversion 1.0 (Legacy-Version für Abwärtskompatibilität)

Beispiele für Phasen und Aufgaben finden Sie unter Beispiel: `agent-config.yml`.

Wenn Sie Benutzerdaten verwenden, müssen Sie eine Liste von Aufgaben angeben, die der Startagent ausführen soll. Die Phase ist impliziert. Beispiele für Aufgaben finden Sie unter Beispiel: Benutzerdaten.

EC2Launch v2 führt die Liste der Aufgaben in der Reihenfolge aus, die Sie in `agent-config.yml` und in den Benutzerdaten angegeben haben. Die Phasen werden der Reihe

nach ausgeführt. Die nächste Phase beginnt, nachdem die vorherige Phase abgeschlossen ist. Aufgaben werden nacheinander ausgeführt.

Aufgabe

Sie können eine Aufgabe aufrufen, um eine Aktion für eine Instance durchzuführen. Sie können Aufgaben in der `agent-config.yml`-Datei oder über Benutzerdaten konfigurieren. Eine Liste der verfügbaren Aufgaben für EC2 Launch v2 finden Sie unter EC2Launch v2-Aufgaben. Schemata und Einzelheiten zur Aufgabenkonfiguration finden Sie unter EC2Starten Sie die v2-Aufgabenkonfiguration.

Benutzerdaten

Benutzerdaten sind Daten, die beim Starten einer Instance konfiguriert werden können. Sie können Benutzerdaten aktualisieren, um dynamisch zu ändern, wie benutzerdefinierte Einstellungen AMIs oder Schnellstartkonfigurationen konfiguriert AMIs werden. EC2Launch v2 unterstützt eine Eingabelänge von 60 kB für Benutzerdaten. Benutzerdaten enthalten nur die UserData Phase und werden daher nach der `agent-config` Datei ausgeführt. Sie können Benutzerdaten eingeben, wenn Sie eine Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten starten, oder Sie können Benutzerdaten von der EC2 Konsole aus ändern. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Benutzerdaten finden Sie unter Wie Amazon EC2 mit Benutzerdaten für Windows-Instances umgeht.

EC2Übersicht über die Aufgabe Launch v2

EC2Launch v2 kann bei jedem Start die folgenden Aufgaben ausführen:

- Einrichten eines neuen und optional angepassten Hintergrundbildes, das Informationen über die Instance wiedergibt.
- Festlegen der Attribute für das Administratorkonto, das auf dem lokalen Computer erstellt wird.
- Hinzufügen von DNS-Suffixen zur Liste der Suffixe. Nur Suffixe, die noch nicht vorhanden sind, werden der Liste hinzugefügt.
- Festlegen von Laufwerkbuchstaben für zusätzliche Volumes und deren Erweiterung, um den verfügbaren Speicherplatz zu nutzen.
- Schreiben Sie Dateien aus der Konfiguration auf die Festplatte.
- Führen Sie die in der EC2 Launch v2-Konfigurationsdatei angegebenen Skripts aus oder von`user-data`. Skripts von `user-data` können Klartext oder gezippt sein und als Base64-Format bereitgestellt werden.

- Führen Sie ein Programm mit angegebenen Argumenten aus.
- Erstellen des Computer-Namens.
- Senden Sie Instance-Informationen an die EC2 Amazon-Konsole.
- Senden Sie den Fingerabdruck des RDP-Zertifikats an die Amazon-Konsole. EC2
- Erweiterung der Betriebssystempartition, um den gesamten nicht partitionierten Speicherplatz mit einzuschließen.
- Führen Sie Benutzerdaten aus. Weitere Informationen zur Angabe von Benutzerdaten finden Sie unter EC2Starten Sie die v2-Aufgabenkonfiguration.
- Legen Sie nicht-persistente statische Routen fest, um den Metadatendienst und die AWS KMS -Server zu erreichen.
- Festlegen von Nicht-Boot-Partitionen auf `mbr` oder `gpt`.
- Starten Sie den Systems-Manager-Service nach Sysprep.
- Optimieren der ENA-Einstellungen.
- Aktivieren von OpenSSH für spätere Windows-Versionen.
- Aktivieren von Jumbo-Frames.
- Stellen Sie Sysprep so ein, dass es mit Launch v2 ausgeführt wird. EC2
- Veröffentlichen von Windows-Ereignisprotokollen.

EC2Starten Sie die v2-Verzeichnisstruktur

EC2Launch v2 sollte in den folgenden Verzeichnissen installiert werden:

- Service-Binärdateien: `%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch`
- Servicedaten (Einstellungen, Protokolldateien und Statusdateien): `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch`

> **Note**
>
> Windows blendet Dateien und Ordner unter `C:\ProgramData` standardmäßig aus. Um die Verzeichnisse und Dateien von EC2 Launch v2 anzuzeigen, müssen Sie entweder den Pfad im Windows Explorer eingeben oder die Ordnereigenschaften so ändern, dass versteckte Dateien und Ordner angezeigt werden.

Das `%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch`-Verzeichnis enthält Binärdateien und unterstützende Bibliotheken. Es enthält die folgenden Unterverzeichnisse:

- `settings`
  - `EC2LaunchSettingsUI.exe` — Benutzeroberfläche zum Ändern der `agent-config.yml`-Datei
  - `YamlDotNet.dll` — DLL zur Unterstützung einiger Operationen der Benutzeroberfläche
- `tools`
  - `ebsnvme-id.exe` — Werkzeug zum Überprüfen der Metadaten der EBS-Volumes auf der Instance
  - `AWSAcpiSpcrReader.exe` — Werkzeug zur Bestimmung des korrekten zu verwendenden COM-Ports
  - `EC2LaunchEventMessage.dll`— DLL zur Unterstützung der Windows-Ereignisprotokollierung für EC2 Launch.
- `service`
  - `EC2LaunchService.exe` — Ausführbare Windows-Dienstdatei, die gestartet wird, wenn der Launch-Agent als Dienst ausgeführt wird.
- `EC2Launch.exe`— Haupt-Programmdatei für EC2 Launch
- `EC2LaunchAgentAttribution.txt`— Zuordnung für Code, der in EC2 Launch verwendet wird

Das Verzeichnis `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch` enthält die folgenden Unterverzeichnisse. Alle von dem Service erzeugten Daten, einschließlich Protokolle, Konfiguration und Status, werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

- `config` – Konfiguration

  Die Servicekonfigurationsdatei wird in diesem Verzeichnis als `agent-config.yml` gespeichert. Diese Datei kann aktualisiert werden, um Standardaufgaben zu ändern, hinzuzufügen oder zu entfernen, die von dem Service ausgeführt werden. Die Berechtigung zum Erstellen von Dateien in diesem Verzeichnis ist auf das Administratorkonto beschränkt, um die Eskalation von Berechtigungen zu verhindern.
- `log` – Instance-Protokolle

Protokolle für den Service (`agent.log`), die Konsole (`console.log`), die Leistung (`bench.log`), Fehler (`err.log`) und Telemetrie (`telemetry.log`) werden in diesem Verzeichnis gespeichert. Protokolldateien werden bei nachfolgenden Ausführungen des Services angehängt.

- `state` – Servicestatusdaten

  Hier wird der Status gespeichert, mit dem der Service ermittelt wird, welche Aufgaben ausgeführt werden sollen. Es gibt eine `.run-once`-Datei, die angibt, ob der Service bereits nach Sysprep ausgeführt wurde (so dass Aufgaben mit der Häufigkeit "einmal" bei der nächsten Ausführung übersprungen werden). Dieses Unterverzeichnis enthält ein `state.json` und `previous-state.json`, um den Status jeder Aufgabe zu verfolgen.

- `sysprep` – Sysprep

  Dieses Verzeichnis enthält Dateien, die verwendet werden, um zu bestimmen, welche Operationen von Sysprep ausgeführt werden sollen, wenn ein angepasstes Windows-AMI erstellt wird, das wiederverwendet werden kann.

- `wallpaper` – Hintergrundbild

  Diese Hintergrundbilder werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

Telemetrie

Bei Telemetrie handelt es sich AWS um zusätzliche Informationen, die Ihnen helfen, Ihre Anforderungen besser zu verstehen, Probleme zu diagnostizieren und Funktionen bereitzustellen, mit denen Sie Ihr Nutzererlebnis verbessern können. AWS-Services

EC2Starten Sie die Version v2 `2.0.592` und erfassen Sie später Telemetriedaten wie Nutzungsmetriken und Fehler. Diese Daten werden von der EC2 Amazon-Instance gesammelt, auf der EC2 Launch v2 ausgeführt wird. Dies schließt alle Windows ein, die AMIs Eigentum von sind AWS.

Die folgenden Telemetriearten werden von EC2 Launch v2 erfasst:

- Nutzungsinformationen – Agent-Befehle, Installationsmethode und geplante Ausführungsfrequenz.
- Fehler und Diagnoseinformationen – Agent-Installation-Fehlercodes, Ausführungs-Fehlercodes und Fehleraufrufstapel.

Beispiele für die gesammelten Daten:

```
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: IsAgentScheduledPerBoot=true
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: IsUserDataScheduledPerBoot=true
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandCode=1
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandErrorCode=5
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentInstallCode=2
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentInstallErrorCode=0
```

Die Telemetrie ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Telemetriesammlung jederzeit deaktivieren. Wenn Telemetrie aktiviert ist, sendet EC2 Launch v2 Telemetriedaten ohne zusätzliche Kundenbenachrichtigungen.

Telemetrie-Sichtbarkeit

Wenn Telemetrie aktiviert ist, wird sie in der EC2 Amazon-Konsolenausgabe wie folgt angezeigt.

```
2021/07/15 21:44:12Z: Telemetry: <Data>
```

Deaktivieren der Telemetrie auf einer Instance

Um die Telemetrie für eine einzelne Instance zu deaktivieren, können Sie entweder eine Systemumgebungsvariable festlegen oder die Installation mit dem MSI ändern.

Um Telemetrie durch Festlegen einer Systemumgebungsvariablen zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl als Administrator aus.

```
setx /M EC2LAUNCH_TELEMETRY 0
```

Um die Telemetrie mithilfe der MSI zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus, nachdem Sie die MSI-Datei herunterladen.

```
msiexec /i ".\AmazonEC2Launch.msi" Remove="Telemetry" /q
```

Weitere Themen für EC2 Launch v2

- Installieren Sie die neueste Version von EC2 Launch v2
- Konfigurieren Sie die EC2 Launch v2-Einstellungen für Windows-Instanzen
- Aufgabendefinitionen für EC2 Startaufgaben von Launch v2
- Probleme mit dem EC2 Launch v2-Agenten beheben
- EC2Versionsverläufe von Launch v2

Installieren Sie die neueste Version von EC2 Launch v2

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um den EC2 Launch v2-Agent auf Ihrer EC2 Instance zu installieren:

- Laden Sie den Agenten von Amazon S3 herunter und installieren Sie ihn mit Windows PowerShell. Informationen zum Herunterladen URLs finden Sie unterEC2Starten Sie v2-Downloads auf Amazon S3.
- Installation mit SSM-Distributor.
- Die Installation erfolgt über eine EC2 Image Builder Builder-Komponente, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Image erstellen.
- Starten Sie Ihre Instance von einem AMI aus, auf dem EC2 Launch v2 vorinstalliert ist.

> **Warning**
>
> Amazon EC2 Launch.msi deinstalliert frühere Versionen der EC2 Startdienste wie EC2 Launch (v1) und EC2 Config.

Wählen Sie für die Installationsschritte die Registerkarte aus, die Ihrer bevorzugten Methode entspricht.

PowerShell

Gehen Sie wie folgt vor, um die neueste Version von EC2 Launch v2 Agent mit Windows PowerShell zu installieren.

1. Erstellen Sie Ihr lokales Verzeichnis.

```
New-Item -Path "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launchv2" -ItemType Directory
```

2. Legen Sie die URL für Ihren Download-Speicherort fest. Führen Sie den folgenden Befehl mit der von Ihnen verwendeten Amazon-S3-URL aus. Informationen zum Herunterladen URLs finden Sie unter EC2Starten Sie v2-Downloads auf Amazon S3

```
$Url = "Amazon S3 URL/AmazonEC2Launch.msi"
```

3. Verwenden Sie den folgenden zusammengesetzten Befehl, um den Agenten herunterzuladen und die Installation auszuführen

```
$DownloadFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launchv2\" + $(Split-Path -Path
 $Url -Leaf)
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadFile
msiexec /i "$DownloadFile"
```

> **Note**
>
> Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 oder eine frühere Version verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:
>
> ```
> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
>  [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
> ```

4. msiexecMit dem Befehl wird EC2 Launch v2 auf Windows Server-Instanzen am folgenden Speicherort installiert:`%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch`. Um zu überprüfen, ob die Installation ausgeführt wurde, können Sie das lokale Dateisystem auf Ihrer Instance überprüfen.

AWS Systems Manager Distributor

Informationen zum Konfigurieren automatischer Updates für EC2 Launch v2 mit AWS Systems Manager Quick Setup finden Sie unterAutomatische Installation und Aktualisierung mit Distributor Quick Setup.

Sie können auch eine einmalige Installation des`AWSEC2Launch-Agent`-Pakets vom AWS Systems Manager -Distributor durchführen. Anweisungen zum Installieren eines Pakets vom Systems Manager Distributor finden Sie unter Installieren oder Aktualisieren von Paketen im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

EC2 Image Builder component

Sie können die `ec2launch-v2-windows` Komponente installieren, wenn Sie mit Image Builder ein benutzerdefiniertes EC2 Image erstellen. Anweisungen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Images mit EC2 Image Builder finden Sie unter Erstellen einer Image-Pipeline

mithilfe des EC2 Image Builder Builder-Konsolenassistenten im EC2 Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

AMI

EC2Launch v2 ist standardmäßig auf AMIs den Betriebssystemen Windows Server 2022 und höher vorinstalliert:

- Windows_Server- -Englisch- Vollversion *version*
- Windows_Server- *version* -Core-Base auf Englisch
- Windows_Server- *version* -Englisch-Core-EKS_optimiert
- Windows Server *version* AMIs mit allen anderen Sprachen
- Windows Server *version* AMIs mit installiertem SQL

EC2Launch v2 ist auch auf dem folgenden Windows Server AMIs vorinstalliert. Sie finden diese in AMIs der EC2 Amazon-Konsole oder mit dem folgenden Suchpräfix: `EC2LaunchV2-` in der AWS CLI.

- EC2Launchv2-Windows_Server-2019-English-Core-Base
- EC2Launchv2-Windows_Server-2019-Englisch — Vollversion
- EC2Starten Sie v2-Windows_Server-2016-English-Core-Base
- EC2Launchv2-Windows_Server-2016-Englisch — Vollversion

Installieren und aktualisieren Sie Launch v2 automatisch mit Distributor Quick Setup EC2 AWS Systems Manager

Mit AWS Systems Manager Distributor Quick Setup können Sie automatische Updates für EC2 Launch v2 einrichten. Der folgende Prozess richtet eine Systems Manager Association auf Ihrer Instance ein, die den EC2 Launch v2-Agent automatisch mit einer von Ihnen angegebenen Frequenz aktualisiert. Die Zuordnung, die das Distributor Quick Setup erstellt, kann Instanzen innerhalb einer AWS-Konto UND-Region oder Instanzen innerhalb einer AWS Organisation umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Anleitung: Erstellen und Konfigurieren einer Organisation im Benutzerhandbuch für AWS Organizations .

Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Ihre Instances alle Voraussetzungen erfüllen.

Voraussetzungen

Um automatische Updates mit Distributor Quick Setup einzurichten, müssen Ihre Instances die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

- Sie haben mindestens eine laufende Instance, die EC2 Launch v2 unterstützt. Sehen Sie unterstützte Betriebssysteme für EC2Starten Sie v2.
- Sie haben die Systems-Manager-Einrichtungsaufgaben auf Ihren Instances ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter System Manager einrichten im AWS Systems Manager - Benutzerhandbuch.
- EC2Launch v2 muss der einzige Launch-Agent sein, der auf Ihrer Instance installiert ist. Wenn Sie mehr als einen Start-Agenten installiert haben, schlägt die Konfiguration der Distributor Quick Setup fehl. Bevor Sie EC2 Launch v2 mit einem Distributor Quick Setup konfigurieren, deinstallieren Sie EC2 Config- oder EC2 Launch v1-Launch-Agents, sofern sie vorhanden sind.

Konfigurieren Sie Distributor Quick Setup für EC2 Launch v2

Um eine Konfiguration für EC2 Launch v2 mit Distributor Quick Setup zu erstellen, verwenden Sie die folgenden Einstellungen, wenn Sie die Schritte für die Bereitstellung des Distributor-Pakets abschließen:

- Softwarepakete: Amazon EC2 Launch v2-Agent.
- Aktualisierungshäufigkeit: Wählen Sie eine Frequenz aus der Liste aus.
- Ziele: Wählen Sie aus den verfügbaren Bereitstellungsoptionen.

Um den Status Ihrer Konfiguration zu überprüfen, navigieren Sie zur Registerkarte Konfigurationen des Systems Manager Quick Setup in der AWS Management Console.

1. Öffnen Sie die AWS Systems Manager Konsole unter https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Quick Setup aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Konfigurationen die Zeile aus, die mit der von Ihnen erstellten Konfiguration verknüpft ist. Die Registerkarte Konfigurationen listet Ihre Konfigurationen auf und enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Details wie Region, Bereitstellungsstatus und Zuordnungsstatus.

> **Note**
>
> Der Zuordnungsname für jede EC2 Launch v2 Distributor-Konfiguration beginnt mit dem folgenden Präfix:`AWS-QuickSetup-Distributor-EC2Launch-Agent-`.

4. Um Details anzuzeigen, wählen Sie die Konfiguration aus und klicken Sie auf Details anzeigen.

Weitere Informationen und Schritte zur Fehlerbehebung finden Sie unter Problembehandlung bei Ergebnissen von Quick Setup im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

EC2Starten Sie v2-Downloads auf Amazon S3

Um die neueste Version von EC2 Launch v2 zu installieren, laden Sie das Installationsprogramm von der folgenden Adresse herunter:

- https://s3.amazonaws.com/amazon-ec2launch-v2/windows/amd64/latest/AmazonEC2Launch.msi

Installationsoptionen konfigurieren

Wenn Sie EC2 Launch v2 installieren oder aktualisieren, können Sie die Installationsoptionen mit dem EC2 Launch v2-Installationsdialogfeld oder mit dem msiexec Befehl in einer Befehlszeilenshell konfigurieren.

Wenn das EC2 Launch v2-Installationsprogramm zum ersten Mal auf einer Instance ausgeführt wird, initialisiert es die Launch-Agent-Einstellungen auf Ihrer Instance wie folgt:

- Es erstellt den lokalen Pfad und schreibt die Datei des Startagenten dorthin. Dies wird manchmal als Neuinstallation bezeichnet.
- Es erstellt die Umgebungsvariable `EC2LAUNCH_TELEMETRY`, sofern diese noch nicht vorhanden ist, und legt sie basierend auf Ihrer Konfiguration fest.

Wählen Sie für Konfigurationsdetails die Registerkarte aus, die der von Ihnen verwendeten Konfigurationsmethode entspricht.

Amazon EC2Launch Setup dialog

Wenn Sie EC2 Launch v2 installieren oder aktualisieren, können Sie im EC2 Launch v2-Installationsdialogfeld die folgenden Installationsoptionen konfigurieren.

Optionen der Grundlegende Installation

Telemetrie senden

Wenn Sie dieses Feature in den Einrichtungsdialog aufnehmen, legt das Installationsprogramm die Umgebungsvariable `EC2LAUNCH_TELEMETRY` auf einen Wert von 1 fest. Wenn Sie Telemetrie senden deaktivieren, legt das Installationsprogramm die Umgebungsvariable auf den Wert `0` fest.

Wenn der EC2 Launch v2-Agent ausgeführt wird, liest er die `EC2LAUNCH_TELEMETRY` Umgebungsvariable, um zu bestimmen, ob Telemetriedaten hochgeladen werden sollen. Wenn der Wert gleich 1 ist, werden die Daten hochgeladen. Andernfalls wird der Upload nicht durchgeführt.

Standardkonfiguration

Die Standardkonfiguration für EC2 Launch v2 besteht darin, den lokalen Launch-Agent zu überschreiben, falls er bereits vorhanden ist. Wenn Sie zum ersten Mal eine Installation auf einer Instance ausführen, wird in der Standardkonfiguration eine Neuinstallation durchgeführt. Wenn Sie die Standardkonfiguration bei der Erstinstallation deaktivieren, schlägt die Installation fehl.

Wenn Sie die Installation auf der Instance erneut ausführen, können Sie die Standardkonfiguration deaktivieren, um ein Upgrade durchzuführen, bei dem die `%ProgramData%/Amazon/EC2Launch/config/agent-config.yml`-Datei nicht ersetzt wird.

Beispiel: Führen Sie ein Upgrade von EC2 Launch v2 mit Telemetrie durch

Das folgende Beispiel zeigt den EC2 Launch v2-Setup-Dialog, der so konfiguriert ist, dass die aktuelle Installation aktualisiert und Telemetrie aktiviert wird. Diese Konfiguration führt eine Installation durch, ohne die Agent-Konfigurationsdatei zu ersetzen, und legt die Umgebungsvariable `EC2LAUNCH_TELEMETRY` auf den Wert 1 fest.



Command line

Wenn Sie EC2 Launch v2 installieren oder aktualisieren, können Sie die folgenden Installationsoptionen mit dem msiexec Befehl in einer Befehlszeilenshell konfigurieren.

`ADDLOCAL`-Parameterwerte

Grundlegend (erforderlich)

Installieren Sie den Start-Agenten. Wenn dieser Wert im `ADDLOCAL`-Parameter nicht vorhanden ist, wird die Installation beendet.

Bereinigen

Wenn Sie den `Clean`-Wert in den `ADDLOCAL`-Parameter einbeziehen, schreibt das Installationsprogramm die Agent-Konfigurationsdatei an den folgenden Speicherort: `%ProgramData%/Amazon/EC2Launch/config/agent-config.yml`. Wenn die Agent-Konfigurationsdatei bereits vorhanden ist, wird die Datei überschrieben.

Wenn Sie den `Clean`-Wert im `ADDLOCAL`-Parameter weglassen, führt das Installationsprogramm ein Upgrade durch, das die Agent-Konfigurationsdatei nicht ersetzt.

Telemetrie

Wenn Sie den `Telemetry`-Wert in den `ADDLOCAL`-Parameter einbeziehen, legt das Installationsprogramm die Umgebungsvariable `EC2LAUNCH_TELEMETRY` auf den Wert `1` fest.

Wenn Sie den `Telemetry`-Wert in den `ADDLOCAL`-Parameter einbeziehen, legt das Installationsprogramm die Umgebungsvariable auf den Wert `0` fest.

Wenn der EC2 Launch v2-Agent ausgeführt wird, liest er die `EC2LAUNCH_TELEMETRY` Umgebungsvariable, um zu bestimmen, ob Telemetriedaten hochgeladen werden sollen. Wenn der Wert gleich 1 ist, werden die Daten hochgeladen. Andernfalls wird der Upload nicht durchgeführt.

Beispiel: Installieren Sie EC2 Launch v2 mit Telemetrie

```
& msiexec /i "C:\Users\Administrator\Desktop\EC2Launchv2\AmazonEC2Launch.msi"
 ADDLOCAL="Basic,Clean,Telemetry" /q
```

Überprüfen Sie die EC2 Launch v2-Version

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um die Version von EC2 Launch v2 zu überprüfen, die auf Ihren Instances installiert ist.

PowerShell

Überprüfen Sie die installierte Version von EC2 Launch v2 mit Windows PowerShell wie folgt.

1. Starten Sie eine Instance von Ihrem AMI und stellen Sie eine Verbindung damit her.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus PowerShell , um die installierte Version von EC2 Launch v2 zu überprüfen:

   ```
   & "C:\Program Files\Amazon\EC2Launch\EC2Launch.exe" version
   ```

Windows Control Panel

Überprüfen Sie die installierte Version von EC2 Launch v2 in der Windows-Systemsteuerung wie folgt.

1. Starten Sie eine Instance von Ihrem AMI und stellen Sie eine Verbindung damit her.
2. Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung und wählen Sie Programme und Features.
3. Suchen Sie in der Liste mit den installierten Programmen nach `Amazon EC2Launch`. Die Versionsnummer wird in der Spalte Version angegeben.

Die neuesten Updates für Windows finden Sie im AWS Windows AMIs AMI-Versionsverlauf in der AWS Windows AMI-Referenz.

Die neueste Version von EC2 Launch v2 finden Sie unterEC2Versionsverlauf für Version 2 starten.

Die neueste Version des EC2 Launch v2-Migrationstools finden Sie unterEC2Versionsverlauf des v2-Migrationstools starten.

Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn neue Versionen des EC2 Launch v2-Dienstes veröffentlicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Abonnieren Sie Benachrichtigungen für den EC2 Windows Launch Agent.

Konfigurieren Sie die EC2 Launch v2-Einstellungen für Windows-Instanzen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Konfiguration der Einstellungen für EC2 Launch v2.

Zu den Themen gehören:

- Ändern Sie die Einstellungen im Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen
- EC2Launch v2 mit der CLI konfigurieren
- EC2Starten Sie die v2-Aufgabenkonfiguration
- EC2Starten Sie v2-Exit-Codes und Neustarts
- EC2Starten Sie v2 und Sysprep

Ändern Sie die Einstellungen im Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie das Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen verwenden, um Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

> **Note**
>
> Wenn Sie benutzerdefinierte Aufgaben in der Datei agent-config.yml falsch konfigurieren und versuchen, das Amazon EC2 Launch-Einstellungsdialogfeld zu öffnen, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Ein Beispielschema finden Sie unter Beispiel: `agent-config.yml`.

1. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
2. Wählen Sie im Startmenü Alle Programme und navigieren Sie dann zu den Starteinstellungen. EC2


Amazon EC2Launch settings
General
DNS suffix
Wallpaper
Volumes
Set computer name
Set the computer name of the instance
Set to "ip-<hex private IPv4 address>"
Use custom name
Reboot after setting computer name
Extend boot volume
Extend OS partition to use free space for boot volume
Set administrator account
Set administrator account
Administrator username (leave blank for default)
Administrator password settings
Random (retrieve from console)
Specify (temporarily stored in configuration file)
Do not set
Start SSM service
Re-enable and start SSM service after Sysprep
Optimize ENA
Optimize receive side scaling and receive queue depth
Enable SSH
Enable OpenSSH for later Windows versions
Enable Jumbo Frames
Enable Jumbo Frames
Important: Do not enable Jumbo Frames if you are not familiar with them
Prepare for imaging
Shutdown without Sysprep
Shutdown with Sysprep

3. Auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds EC2Starteinstellungen können Sie die folgenden Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

   a. Set Computer Name

      Wenn diese Einstellung aktiviert ist (standardmäßig deaktiviert), wird der aktuelle Hostname bei jedem Start mit dem gewünschten Host-Namen verglichen. Wenn die Host-Namen nicht übereinstimmen, wird der Host-Name zurückgesetzt, und das System wird optional neu gestartet, um den neuen Host-Namen aufzunehmen. Wenn kein benutzerdefinierter Hostname angegeben ist, wird er mithilfe der hexadezimalen IPv4 Privatadresse generiert, z. B. `ip-AC1F4E6` Um zu verhindern, dass Ihr bestehender Hostname geändert wird, aktivieren Sie diese Einstellung nicht.

   b. Extend Boot Volume (Erweitern des Start-Volumes)

      Diese Einstellung erweitert Festplatte `Disk 0`/`Volume 0` dynamisch so, dass der gesamte nicht partitionierte Speicherplatz eingeschlossen ist. Dies ist nützlich, wenn die Instance von einem Root-Gerät-Volume gestartet wird, das eine benutzerdefinierte Größe besitzt.

   c. Set Administrator Account (Festlegen des Administratorkontos)

      Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Attribute „Username (Benutzername)“ und „Password (Passwort)“ für das Administratorkonto festlegen, das auf Ihrem lokalen Computer erstellt wird. Wenn dieses Feature nicht aktiviert ist, wird auf dem System nach Sysprep kein Administratorkonto erstellt. Geben Sie in `adminPassword` nur dann ein Passwort an, wenn `adminPasswordtype` `Specify` ist.

      Die Passworttypen sind wie folgt definiert:

      i. `Random`

         EC2Launch generiert ein Passwort und verschlüsselt es mit dem Schlüssel des Benutzers. Die Einstellung wird vom System nach dem Start der Instance deaktiviert, so dass das Passwort weiterhin gilt, wenn die Instance neu gestartet bzw. angehalten und gestartet wird.

      ii. `Specify`

         EC2Launch verwendet das Passwort, das Sie unter angeben. `adminPassword` Wenn das Passwort nicht den Systemanforderungen entspricht, generiert EC2 Launch stattdessen ein zufälliges Passwort. Das Passwort wird in `agent-config.yml` im

Klartext gespeichert und gelöscht, wenn Sysprep das Administratorpasswort einstellt. EC2Launch verschlüsselt das Passwort mit dem Schlüssel des Benutzers.

iii. `Do not set`

EC2Launch verwendet das Passwort, das Sie in der Datei unattend.xml angeben. Wenn Sie in der Datei unattend.xml kein Passwort angeben, ist das Administratorkonto deaktiviert.

d. Start SSM Service (Starten des SSM-Services)

Wenn diese Option ausgewählt ist, ist der Systems Manager Manager-Dienst so aktiviert, dass er Sysprep folgt. EC2Launch v2 führt alle zuvor beschriebenen Aufgaben aus, und der SSM-Agent verarbeitet Anfragen für Systems Manager Manager-Funktionen wie Run Command und State Manager.

Sie können Run Command verwenden, um Ihre vorhandenen Instances auf die neueste Version des EC2 Launch v2-Dienstes und des SSM-Agenten zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des SSM-Agenten mithilfe von Run Command im AWS Systems Manager Manager-Benutzerhandbuch.

e. Optimize ENA (Optimieren von ENA)

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die ENA-Einstellungen so konfiguriert, dass die ENA-Einstellungen für AWS Receive Side Scaling und Receive Queue Depth optimiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der CPU-Affinität für empfangsseitige Skalierung.

f. Enable SSH (Aktivieren von SSH)

Diese Einstellung aktiviert OpenSSH für spätere Windows-Versionen, um die Remote-Systemverwaltung zu ermöglichen.

g. Enable Jumbo Frames (Aktivieren von Jumbo Frames)

Wählen Sie diese Option aus, um Jumbo Frames zu aktivieren. Jumbo Frames können unbeabsichtigte Auswirkungen auf Ihre Netzwerkkommunikation haben. Stellen Sie also sicher, dass Sie wissen, wie sich Jumbo Frames auf Ihr System auswirken, bevor Sie diese aktivieren. Weitere Informationen zu Jumbo Frames finden Sie unter Jumbo-Frames (9001 MTU).

h. Prepare for Imaging (Vorbereitung zum Imaging)

Wählen Sie aus, ob Ihre EC2 Instanz mit oder ohne Sysprep heruntergefahren werden soll. Wenn Sie Sysprep mit EC2 Launch v2 ausführen möchten, wählen Sie Shutdown with Sysprep.

4. Auf der Registerkarte DNS-Suffix können Sie auswählen, ob Sie eine DNS-Suffixliste für die DNS-Auflösung von Servern hinzufügen möchten, auf denen der Server ausgeführt wird EC2, ohne den vollqualifizierten Domänennamen anzugeben. DNS-Suffixe können die Variablen `$REGION` und `$AZ` enthalten. Nur Suffixe, die noch nicht vorhanden sind, werden der Liste hinzugefügt.



5. Auf der Registerkarte Hintergrundbild können Sie Ihr Instance-Hintergrundbild mit einem Hintergrundbild konfigurieren und Instance-Details für das anzuzeigende Hintergrundbild angeben. Amazon EC2 generiert die Details bei jeder Anmeldung.

   Sie können Ihr Hintergrundbild mit den folgenden Steuerelementen konfigurieren.

   - Instance-Details auf dem Hintergrundbild anzeigen – Dieses Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Instance-Details auf dem Hintergrundbild.
   - Image-Pfad (.jpg) – Geben Sie den Pfad zu dem Image an, das als Hintergrundhintergrund verwendet werden soll.
   - Auf Hintergrund anzuzeigende Attribute auswählen – Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Instance-Details, die auf dem Hintergrund angezeigt werden sollen. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für zuvor ausgewählte Instance-Details, die Sie aus dem Hintergrundbild entfernen möchten.

- Instance-Tags auf Hintergrundbild anzeigen – Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen aus, um Instance-Tags auf dem Hintergrundbild anzuzeigen:
  - Keine – Keine Instance-Tags auf dem Hintergrundbild anzeigen.
  - Alles anzeigen – Alle Instance-Tags auf dem Hintergrund anzeigen.
  - Gefiltert anzeigen – Angegebene Instance-Tags auf dem Hintergrundbild anzeigen. Wenn Sie diese Einstellung wählen, können Sie die Instance-Tags, die Sie auf Ihrem Hintergrundbild anzeigen möchten, zum Feld Instance-Tag-Filter hinzufügem.

> **Note**
>
> Sie müssen Tags in Metadaten aktivieren, um Tags auf dem Hintergrundbild anzuzeigen. Weitere Informationen zu Instance-Tags und Metadaten finden Sie unter Zeigen Sie Tags für Ihre EC2 Instances mithilfe von Instanz-Metadaten an.



6. Wählen Sie auf der Registerkarte Volumes aus, ob Sie die Volumes initialisieren möchten, die der Instance angefügt sind. Durch die Aktivierung werden Laufwerkbuchstaben für zusätzliche Volumes festgelegt und diese erweitert, um verfügbaren Speicherplatz zu nutzen. Wenn Sie All (Alle) auswählen, werden alle Speicher-Volumes initialisiert. Wenn Sie Devices (Geräte) auswählen, werden nur Geräte initialisiert, die in der Liste angegeben sind. Sie müssen jedes zu initialisierende Gerät eingeben. Verwenden Sie die auf der EC2 Konsole aufgelisteten Geräte, z. B. `xvdb` oder`/dev/nvme0n1`. In der Dropdown-Liste werden die Speicher-Volumes angezeigt, die der Instance zugeordnet sind. Um ein Gerät einzugeben, das nicht an die Instance angefügt ist, geben Sie es in das Textfeld ein.

   Name, Letter (Buchstabe) und Partition sind optionale Felder. Wenn für Partition kein Wert angegeben wird, werden Speichermedien, die größer als 2 TB sind, mit dem Partitionstyp `gpt`

initialisiert, und solche, die kleiner als 2 TB sind, mit dem Partitionstyp `mbr` initialisiert. Wenn Geräte konfiguriert sind und ein Nicht-NTFS-Gerät entweder eine Partitionstabelle enthält oder die ersten 4 KB des Datenträgers Daten enthalten, wird der Datenträger übersprungen und die Aktion protokolliert.


Amazon EC2Launch settings
General
DNS suffix
Wallpaper
Volumes
Initialize volumes
Initialize
All
Devices
Devices
If you choose Devices, only the devices listed below are initialized. You must enter the Device for each device to be initialized. Use the devices listed on the EC2 console, for example, xvdb or /dev/nvme0n1. Name, Letter, and Partition are optional.
Device
Name
Letter
Partition

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine YAML-Konfigurationsdatei, die anhand der im EC2 Startdialogfeld eingegebenen Einstellungen erstellt wurde.

```
version: 1.0
config:
  - stage: boot
 tasks:
      - task: extendRootPartition
  - stage: preReady
    tasks:
      - task: activateWindows
        inputs:
          activation:
            type: amazon
      - task: setDnsSuffix
        inputs:
          suffixes:
            - $REGION.ec2-utilities.amazonaws.com
      - task: setAdminAccount
        inputs:
          password:
            type: random
      - task: setWallpaper
        inputs:
          path: C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg
          attributes:
            - hostName
            - instanceId
            - privateIpAddress
            - publicIpAddress
            - instanceSize
            - availabilityZone
            - architecture
            - memory
            - network
  - stage: postReady
    tasks:
      - task: startSsm
```

EC2Launch v2 mit der CLI konfigurieren

Sie können die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, um Ihre EC2 Starteinstellungen zu konfigurieren und den Dienst zu verwalten. Der folgende Abschnitt enthält Beschreibungen und Nutzungsinformationen für die CLI-Befehle, mit denen Sie EC2 Launch v2 verwalten können.

Befehle

- collect-logs
- get-agent-config
- list-Volumes
- reset
- run
- Status
- sysprep
- validieren
- version
- Hintergrundbild

collect-logs

Sammelt Protokolldateien für EC2 Launch, komprimiert die Dateien und platziert sie in einem angegebenen Verzeichnis.

Beispiel

```
ec2launch collect-logs -o C:\Mylogs.zip
```

Usage

```
ec2launch collect-logs [flags]
```

Flags

`-h, --help`

Hilfe für `collect-logs`

`-o, --output string`

Pfad zu komprimierten Ausgabe-Protokolldateien

get-agent-config

Druckt `agent-config.yml` im angegebenen Format (JSON oder YAML). Wenn kein Format angegeben ist, wird `agent-config.yml` in dem zuvor angegebenen Format gedruckt.

Beispiel

```
ec2launch get-agent-config -f json
```

Usage

`ec2launch get-agent-config [flags]`

Flags

`-h`, `--help`

Hilfe für `get-agent-config`

`-f`, `--format string`

Ausgabeformat der `agent-config`-Datei: `json`, `yaml`

list-Volumes

Listet alle Speicher-Volumes auf, die der Instance zugeordnet sind, einschließlich flüchtiger und EBS-Volumes.

Beispiel

```
ec2launch list-volumes
```

Usage

`ec2launch list-volumes`

Flags

`-h`, `--help`

Hilfe für `list-volumes`

reset

Das Hauptziel dieser Aufgabe besteht darin, den Agenten für die nächste Ausführung zurückzusetzen. Zu diesem Zweck löscht der reset Befehl alle Agentenstatusdaten für EC2 Launch v2 aus dem lokalen `EC2Launch` Verzeichnis (siehe[EC2Starten Sie die v2-Verzeichnisstruktur](#)). Beim Zurücksetzen werden optional die Service- und Sysprep-Protokolle gelöscht.

Das Verhalten des Skripts hängt davon ab, in welchem Modus der Agent die Skripte ausführt – inline oder getrennt.

Inline (Standard)

Der EC2 Launch v2-Agent führt die Skripts nacheinander aus (`detach: false`). Dies ist die Standardeinstellung.

> **Note**
>
> Wenn Ihr Inline-Skript einen reset- oder sysprep-Befehl ausgibt, wird es sofort ausgeführt und setzt den Agenten zurück. Die aktuelle Aufgabe wird beendet, dann wird der Agent heruntergefahren, ohne weitere Aufgaben auszuführen.
> Wenn beispielsweise auf die Aufgabe, die den Befehl ausgibt, eine `startSsm`-Aufgabe folgen würde (die standardmäßig nach der Ausführung der Benutzerdaten enthalten ist), wird die Aufgabe nicht ausgeführt und der Systems-Manager-Service nicht gestartet.

Detached (Getrennt)

Der EC2 Launch v2-Agent führt Skripts gleichzeitig mit anderen Aufgaben aus (`detach: true`).

> **Note**
>
> Wenn Ihr abgetrenntes Skript einen reset- oder sysprep-Befehl ausgibt, warten diese Befehle, bis der Agent fertig ist, bevor sie ausgeführt werden. Aufgaben nach dem executeScript werden weiterhin ausgeführt.

Beispiel

```
ec2launch reset -c
```

Usage

`ec2launch reset [flags]`

Flags

`-c`, `--clean`

bereinigt Instance-Protokolle vor `reset`

`-h`, `--help`

Hilfe für `reset`

run

Führt EC2 Launch v2 aus.

Beispiel

```
ec2launch run
```

Usage

`ec2launch run [flags]`

Flags

`-h`, `--help`

Hilfe für `run`

Status

Ruft den Status des EC2 Launch v2-Agenten ab. Blockiert optional den Prozess, bis der Agent beendet ist. Der Prozess-Beendigungscode bestimmt den Agentenstatus:

- `0` – der Agent wurde ausgeführt und war erfolgreich.

- 1 – der Agent wurde ausgeführt und ist fehlgeschlagen.
- 2 – der Agent wird noch ausgeführt.
- 3 – der Agent befindet sich in einem unbekannten Status. Der Agentenstatus wird nicht ausgeführt oder ist beendet.
- 4 – beim Versuch, den Agentenstatus abzurufen, ist ein Fehler aufgetreten.
- 5 – der Agent wird nicht ausgeführt und der Status der letzten bekannten Ausführung ist unbekannt. Dies könnte eines der folgenden bedeuten:
  - Sowohl `state.json` und `previous-state.json` werden gelöscht.
  - `previous-state.json` ist beschädigt.

  Dies ist der Agentenstatus nach dem Ausführen des `reset`-Befehls.

Beispiel:

```
ec2launch status -b
```

Usage

`ec2launch status [flags]`

Flags

`-b,--block`

blockiert den Prozess, bis die Ausführung des Agenten beendet ist

`-h,--help`

Hilfe für `status`

sysprep

Das Hauptziel dieser Aufgabe besteht darin, den Agenten für die nächste Ausführung zurückzusetzen. Dazu setzt der sysprep-Befehl den Agentenstatus zurück, aktualisiert die `unattend.xml`-Datei, deaktiviert RDP und führt Sysprep aus.

Das Verhalten des Skripts hängt davon ab, in welchem Modus der Agent die Skripte ausführt – inline oder getrennt.

Inline (Standard)

Der EC2 Launch v2-Agent führt Skripts nacheinander aus (`detach: false`). Dies ist die Standardeinstellung.

> **Note**
>
> Wenn Ihr Inline-Skript einen reset- oder sysprep-Befehl ausgibt, wird es sofort ausgeführt und setzt den Agenten zurück. Die aktuelle Aufgabe wird beendet, dann wird der Agent heruntergefahren, ohne weitere Aufgaben auszuführen.
> Wenn beispielsweise auf die Aufgabe, die den Befehl ausgibt, eine `startSsm`-Aufgabe folgen würde (die standardmäßig nach der Ausführung der Benutzerdaten enthalten ist), wird die Aufgabe nicht ausgeführt und der Systems-Manager-Service nicht gestartet.

Detached (Getrennt)

Der EC2 Launch v2-Agent führt Skripts gleichzeitig mit anderen Aufgaben aus (`detach: true`).

> **Note**
>
> Wenn Ihr abgetrenntes Skript einen reset- oder sysprep-Befehl ausgibt, warten diese Befehle, bis der Agent fertig ist, bevor sie ausgeführt werden. Aufgaben nach dem executeScript werden weiterhin ausgeführt.

Beispiel:

```
ec2launch sysprep
```

Usage

```
ec2launch sysprep [flags]
```

Flags

`-c,--clean`

bereinigt Instance-Protokolle vor `sysprep`

`-h,--help`

Hilfe für Sysprep

`-s,--shutdown`

fährt die Instance nach `sysprep` herunter

validieren

Validiert die `agent-config`-Datei `C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\config\agent-config.yml`.

Beispiel

```
ec2launch validate
```

Usage

```
ec2launch validate [flags]
```

Flags

`-h , --help`

Hilfe für `validate`

version

Ruft die ausführbare Version ab.

Beispiel

```
ec2launch version
```

Usage

```
ec2launch version [flags]
```

Flags

`-h, --help`

Hilfe für `version`

Hintergrundbild

Legt das bereitgestellte Hintergrundbild für den Hintergrundbildpfad fest (JPG-Datei) und zeigt die ausgewählten Instance-Details an.

Syntax

```
ec2launch wallpaper ^
--path="C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg" ^
--all-tags ^
--
attributes=hostName,instanceId,privateIpAddress,publicIpAddress,instanceSize,availabilityZone,a
```

Eingaben

Parameter

--allowed-tags [,] ***`tag-name-1 tag-name-n`***

(Optional) Base64-codiertes JSON-Array von Instance-Tag-Namen zur Anzeige auf dem Hintergrundbild. Sie können dieses Tag oder das `--all-tags` verwenden, aber nicht beides.

--Attribute***`attribute-string-1`***, ***`attribute-string-n`***

(Optional) Eine durch Kommas getrennte Liste von `wallpaper`-Attributzeichenfolgen zum Anwenden von Einstellungen auf das Hintergrundbild.

[--Pfad | -p] ***`path-string`***

(Erforderlich) Gibt den `wallpaper`-Dateipfad für das Hintergrundbild an.

Flags

--all-tags

(Optional) Zeigt alle Instance-Tags auf dem Hintergrund an. Sie können dieses Tag oder das `--allowed-tags` verwenden, aber nicht beides.

[--help | -h]

Zeigt Hilfe für den wallpaper-Befehl an.

EC2Starten Sie die v2-Aufgabenkonfiguration

Dieser Abschnitt enthält das Konfigurationsschema, Aufgaben, Details und Beispiele für `agent-config.yml` und Benutzerdaten.

Aufgaben und Beispiele

- Schema: agent-config.yml
- Konfigurieren Sie EC2 Launch v2-Benutzerdatenskripts, die beim Start oder Neustart ausgeführt werden

Schema: **`agent-config.yml`**

Die Struktur der `agent-config.yml`-Datei wird unten gezeigt. Beachten Sie, dass eine Aufgabe nicht in derselben Phase wiederholt werden kann. Informationen zu den Aufgabeneigenschaften finden Sie in den folgenden Aufgabenbeschreibungen.

Dokumentstruktur: agent-config.yml

JSON

```
{
 "version": "1.1",
 "config": [
  {
   "stage": "string",
   "tasks": [
    {
     "task": "string",
     "inputs": {
      ...
     }
    },
    ...
   ]
  },
  ...
```

```
 ]
}
```

YAML

```
version: 1.1
config:
- stage: string
  tasks:
  - task: string
 inputs:
   ...
  ...
...
```

Beispiel: **`agent-config.yml`**

Das folgende Beispiel zeigt die Einstellungen für die `agent-config.yml`-Konfigurationsdatei.

```
version: 1.1
config:
- stage: boot
  tasks:
  - task: extendRootPartition
- stage: preReady
  tasks:
  - task: activateWindows
    inputs:
      activation:
        type: amazon
  - task: setDnsSuffix
    inputs:
      suffixes:
      - $REGION.ec2-utilities.amazonaws.com
  - task: setAdminAccount
    inputs:
      password:
        type: random
  - task: setWallpaper
    inputs:
      path: C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg
      attributes:
      - hostName
```

```
      - instanceId
      - privateIpAddress
      - publicIpAddress
      - instanceSize
      - availabilityZone
      - architecture
      - memory
      - network
- stage: postReady
  tasks:
  - task: startSsm
```

Konfigurieren Sie EC2 Launch v2-Benutzerdatenskripts, die beim Start oder Neustart ausgeführt werden

Die folgenden JSON- und YAML-Beispiele zeigen die Dokumentstruktur für Benutzerdaten. Amazon EC2 analysiert jede Aufgabe, die in dem `tasks` Array benannt ist, das Sie im Dokument angeben. Jede Aufgabe hat ihre eigenen Eigenschaften und Anforderungen. Einzelheiten finden Sie im Aufgabendefinitionen für EC2 Startaufgaben von Launch v2.

> **Note**
>
> Eine Aufgabe darf nur einmal im Array mit Benutzerdatenaufgaben vorkommen.

Dokumentenstruktur: Benutzerdaten

JSON

```
{
 "version": "1.1",
 "tasks": [
  {
   "task": "string",
   "inputs": {
    ...
   },
  },
  ...
 ]
}
```

YAML

```
version: 1.1
tasks:
- task: string
  inputs:
    ...
...
```

Beispiel: Benutzerdaten

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Wie Amazon EC2 mit Benutzerdaten für Windows-Instances umgeht.

Das folgende Beispiel für ein YAML-Dokument zeigt ein PowerShell Skript, das EC2 Launch v2 als Benutzerdaten ausführt, um eine Datei zu erstellen.

```
version: 1.1
tasks:
- task: executeScript
  inputs:
  - frequency: always
    type: powershell
    runAs: localSystem
    content: |-
      New-Item -Path 'C:\PowerShellTest.txt' -ItemType File
```

Sie können ein XML-Format für die Benutzerdaten verwenden, das mit früheren Versionen des Launch-Agents kompatibel ist. EC2Launch v2 führt das Skript als `executeScript` Aufgabe in der `UserData` Phase aus. Um dem Verhalten von EC2 Launch v1 und EC2 Config zu entsprechen, wird das Benutzerdatenskript standardmäßig als angehängter Inline-Prozess ausgeführt.

Sie können optionale Tags hinzufügen, um die Ausführung Ihres Skripts anzupassen. Um beispielsweise das Benutzerdatenskript beim Neustart der Instance zusätzlich zum einmaligen Starten der Instance auszuführen, können Sie das folgende Tag verwenden:

`<persist>true</persist>`

Beispiel:

```
<powershell>
```

```
  $file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
  New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<persist>true</persist>
```

Sie können ein oder mehrere PowerShell Argumente mit dem Tag angeben. `<powershellArguments>` Wenn keine Argumente übergeben werden, fügt EC2 Launch v2 standardmäßig das folgende Argument hinzu: `-ExecutionPolicy Unrestricted`.

Beispiel:

```
<powershell>
  $file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
  New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<powershellArguments>-ExecutionPolicy Unrestricted -NoProfile -NonInteractive</
powershellArguments>
```

Um ein XML-Benutzerdatenskript als getrennten Prozess auszuführen, fügen Sie Ihren Benutzerdaten das folgende Tag hinzu.

`<detach>true</detach>`

Beispiel:

```
<powershell>
  $file = $env:SystemRoot + "\Temp" + (Get-Date).ToString("MM-dd-yy-hh-mm")
  New-Item $file -ItemType file
</powershell>
<detach>true</detach>
```

> **Note**
>
> Das Abtrennungs-Tag wird auf früheren Startagenten nicht unterstützt.

Änderungsprotokoll: Benutzerdaten

In der folgenden Tabelle sind die Änderungen an den Benutzerdaten aufgeführt und sie werden mit der jeweils geltenden EC2 Launch v2-Agentenversion verglichen.

Benutzerdatenversion	Details	Eingeführt in
1.1	• Benutzerdatenaufgaben werden vor der `PostReady` -Phase in der Agentenkonfigurationsdatei ausgeführt. • Führt Benutzerdaten aus, bevor der Systems Manager Agent gestartet wird (gleiches Verhalten wie EC2 Launch v1 und EC2 Config) . *	EC2Starten Sie v2-Version 2.0.1245
1,0	• Wird veraltet sein. • Benutzerdatenaufgaben werden nach der `PostReady` -Phase in der Agentenkonfigurationsdatei ausgeführt. Dies ist nicht abwärtskompatibel mit EC2 Launch v1. • Wirkt sich auf eine Race-Bedingung zwischen dem Start des Systems Manager Agents und den Benutzerdatenaufgaben aus.	EC2Starten Sie Version 2.0.0 der Version v2

* Bei Verwendung mit der `agent-config.yml`-Standarddatei.

EC2Starten Sie v2-Exit-Codes und Neustarts

Sie können EC2 Launch v2 verwenden, um zu definieren, wie Exit-Codes von Ihren Skripten behandelt werden. Standardmäßig wird der Beendigungscode des letzten in einem Skript ausgeführten Befehls als Beendigungscode für das gesamte Skript gemeldet. Wenn ein Skript beispielsweise drei Befehle enthält und der erste Befehl fehlschlägt, aber die folgenden erfolgreich sind, wird der Ausführungsstatus als `success` gemeldet, da der endgültige Befehl erfolgreich war.

Wenn Sie möchten, dass ein Skript eine Instanz neu startet, müssen Sie dies `exit 3010` in Ihrem Skript angeben, auch wenn der Neustart der letzte Schritt in Ihrem Skript ist. `exit 3010`weist EC2 Launch v2 an, die Instanz neu zu starten und das Skript erneut aufzurufen, bis es einen Exit-Code zurückgibt, der dies nicht ist`3010`, oder bis die maximale Anzahl von Neustarts erreicht ist. EC2Launch v2 erlaubt maximal 5 Neustarts pro Aufgabe. Wenn Sie versuchen, eine Instance aus einem Skript mit einem anderen Mechanismus wie `Restart-Computer` neu zu starten, ist der

Skriptausführungsstatus inkonsistent. Er kann beispielsweise in einer Neustartschleife stecken bleiben oder den Neustart nicht durchführen.

Wenn Sie ein XML-Benutzerdatenformat verwenden, das mit älteren Agenten kompatibel ist, werden die Benutzerdaten möglicherweise öfter ausgeführt, als Sie beabsichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Fehlerbehebung unter Der Service führt Benutzerdaten mehr als einmal aus.

EC2Starten Sie v2 und Sysprep

Der EC2 Launch v2-Dienst führt Sysprep aus, ein Microsoft-Tool, mit dem Sie ein benutzerdefiniertes Windows-AMI erstellen können, das wiederverwendet werden kann. Wenn EC2 Launch v2 Sysprep aufruft, bestimmt er anhand der Dateien, welche Operationen ausgeführt `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch` werden sollen. Sie können diese Dateien indirekt über das Dialogfeld mit den EC2Starteinstellungen oder direkt mit einem YAML-Editor oder einem Texteditor bearbeiten. Es gibt jedoch einige erweiterte Einstellungen, die im Dialogfeld mit den EC2Starteinstellungen nicht verfügbar sind, sodass Sie diese Einträge direkt bearbeiten müssen.

Wenn Sie ein AMI aus einer Instance erstellen, nachdem Sie deren Einstellungen aktualisiert haben, werden die neuen Einstellungen auf alle Instances angewandt, die von diesem AMI gestartet werden. Weitere Informationen über die Erstellung eines AMI finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

Aufgabendefinitionen für EC2 Startaufgaben von Launch v2

Jede Aufgabe, die EC2 Launch v2 während des Starts oder Starts ausführt, hat ihre eigenen Eigenschaften und Anforderungen. Zu den Aufgabendetails gehören Einstellungen dafür, wie oft eine Aufgabe ausgeführt wird – einmal oder immer –, in welcher Phase des Startvorgangs des Agenten sie ausgeführt wird, Syntax und Beispiele für YAML-Dokumente. Weitere Informationen finden Sie in den Aufgabendetails in dieser Referenz.

EC2Aufgaben der Version 2 starten

- activateWindows
- enableJumboFrames
- enableOpenSsh
- executeProgram
- executeScript
- extendRootPartition

- initializeVolume
- optimizeEna
- setAdminAccount
- setDnsSuffix
- setHostName
- setWallpaper
- startSsm
- sysprep
- writeFile

activateWindows

Aktiviert Windows für eine Reihe von AWS KMS Servern. Die Aktivierung wird übersprungen, wenn die Instanz als Bring-Your-Own-License (BYOL) erkannt wird.

Häufigkeit - einmal

AllowedStages — `[PreReady]`

Eingaben —

`activation`: (Zuordnung)

`type`: (Zeichenfolge) Aktivierungstyp, der verwendet werden soll, auf `amazon` gesetzt

Beispiel

```
task: activateWindows
  inputs:
    activation:
    type: amazon
```

enableJumboFrames

Aktiviert Jumbo Frames, die die Maximum Transmission Unit (MTU) des Netzwerkadapters erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter Jumbo-Frames (9001 MTU).

Häufigkeit — immer

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Eingaben — keine

Beispiel

```
task: enableJumboFrames
```

enableOpenSsh

Aktiviert Windows OpenSSH und fügt den öffentlichen Schlüssel für die Instance dem Ordner für autorisierte Schlüssel hinzu.

Häufigkeit - einmal

AllowedStages — `[PreReady, UserData]`

Eingaben — keine

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie OpenSSH für eine Instance aktiviert und der öffentliche Schlüssel für die Instance dem Ordner für autorisierte Schlüssel hinzugefügt wird. Diese Konfiguration funktioniert nur auf Instances, auf denen Windows Server 2019 ausgeführt wird.

```
task: enableOpenSsh
```

executeProgram

Führt ein Programm mit optionalen Argumenten und einer angegebenen Häufigkeit aus.

Phasen: Sie können die Aufgabe `executeProgram` während der Phasen `PreReady`, `PostReady` und `UserData` ausführen.

Frequenz: konfigurierbar, siehe Eingänge.

Eingaben

> Dieser Abschnitt enthält ein oder mehrere Programme, mit denen die executeProgram-Aufgabe ausgeführt werden kann (Eingaben). Jede Eingabe kann die folgenden konfigurierbaren Einstellungen enthalten:

Frequenz (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Geben Sie genau einen der folgenden Werte an:

- `once`
- `always`

Pfad (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Der Dateipfad für die auszuführende Datei.

Argumente (Liste von Zeichenfolgen)

(Optional) Eine durch Kommas getrennte Liste von Argumenten, die dem Programm als Eingabe zur Verfügung gestellt werden sollen.

runAs (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Muss auf `localSystem` gesetzt sein

Output

Alle Aufgaben schreiben Logfile-Einträge in die `agent.log`-Datei. Zusätzliche Ausgaben der Aufgabe `executeProgram` werden wie folgt separat in einem dynamisch benannten Ordner gespeichert:

`%LocalAppData%\Temp\`*`EC2Launch#########\outputfilename.tmp`*

Der genaue Pfad zu den Ausgabedateien ist in der `agent.log`-Datei enthalten, zum Beispiel:

```
Program file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\ExecuteProgramInputs.tmp
Output file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\Output.tmp
Error file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\Err.tmp
```

Ausgabedateien für die Aufgabe **`executeProgram`**

`ExecuteProgramInputs.tmp`

Enthält den Pfad für die ausführbare Datei und alle Eingabeparameter, die die Aufgabe `executeProgram` bei der Ausführung an sie übergibt.

`Output.tmp`

Enthält die Laufzeitausgabe des Programms, das die Aufgabe `executeProgram` ausführt.

`Err.tmp`

Enthält die Laufzeit-Fehlermeldungen des Programms, das die Aufgabe `executeProgram` ausführt.

Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen, wie eine ausführbare Datei aus einem lokalen Verzeichnis auf einer Instance mit der Aufgabe `executeProgram` ausgeführt wird.

Beispiel 1: Setup Executable mit einem Argument

Dieses Beispiel zeigt eine `executeProgram`-Aufgabe, die eine Setup Executable im Modus „Quiet“ ausführt.

```
task: executeProgram
  inputs:
    - frequency: always
      path: C:\Users\Administrator\Desktop\setup.exe
      arguments: ['-quiet']
```

Beispiel 2: VLC-Executable mit zwei Argumenten

Dieses Beispiel zeigt eine `executeProgram`-Aufgabe, die eine VLC-Executable-Datei mit zwei als Eingabeparameter übergebenen Argumenten ausführt.

```
task: executeProgram
  inputs:
    - frequency: always
      path: C:\vlc-3.0.11-win64.exe
      arguments: ['/L=1033','/S']
      runAs: localSystem
```

executeScript

Führt ein Skript mit optionalen Argumenten und einer angegebenen Häufigkeit aus. Das Verhalten des Skripts hängt davon ab, in welchem Modus der Agent die Skripte ausführt – inline oder getrennt.

Inline (Standard)

Der EC2 Launch v2-Agent führt die Skripts nacheinander aus ()`detach: false`. Dies ist die Standardeinstellung.

> **Note**
>
> Wenn Ihr Inline-Skript einen reset- oder sysprep-Befehl ausgibt, wird es sofort ausgeführt und setzt den Agenten zurück. Die aktuelle Aufgabe wird beendet, dann wird der Agent heruntergefahren, ohne weitere Aufgaben auszuführen.
> Wenn beispielsweise auf die Aufgabe, die den Befehl ausgibt, eine `startSsm`-Aufgabe folgen würde (die standardmäßig nach der Ausführung der Benutzerdaten enthalten ist), wird die Aufgabe nicht ausgeführt und der Systems-Manager-Service nicht gestartet.

Detached (Getrennt)

Der EC2 Launch v2-Agent führt Skripts gleichzeitig mit anderen Aufgaben aus (`detach: true`).

> **Note**
>
> Wenn Ihr abgetrenntes Skript einen reset- oder sysprep-Befehl ausgibt, warten diese Befehle, bis der Agent fertig ist, bevor sie ausgeführt werden. Aufgaben nach dem executeScript werden weiterhin ausgeführt.

Phasen: Sie können die Aufgabe `executeScript` während der Phasen `PreReady`, `PostReady` und `UserData` ausführen.

Frequenz: konfigurierbar, siehe Eingänge.

Eingaben

Dieser Abschnitt enthält ein oder mehrere Skripte, mit denen die executeScript-Aufgabe ausgeführt werden kann (Eingaben). Jede Eingabe kann die folgenden konfigurierbaren Einstellungen enthalten:

Frequenz (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Geben Sie genau einen der folgenden Werte an:

- `once`

- `always`

Typ (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Geben Sie genau einen der folgenden Werte an:

- `batch`
- `powershell`

Argumente (Liste von Zeichenfolgen)

(Optional) Eine Liste von Zeichenkettenargumenten, die an die Shell (nicht an das PowerShell Skript) übergeben werden sollen. Dieser Parameter wird nicht für `type: batch` unterstützt. Wenn keine Argumente übergeben werden, fügt EC2 Launch v2 standardmäßig das folgende Argument hinzu:`-ExecutionPolicy Unrestricted`.

Inhalt (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Skriptinhalt.

runAs (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Geben Sie genau einen der folgenden Werte an:

- `admin`
- `localSystem`

trennen (Boolean)

(Optional) Der EC2 Launch v2-Agent führt standardmäßig Skripts nacheinander aus (`detach: false`). Um das Skript gleichzeitig mit anderen Aufgaben auszuführen, setzen Sie den Wert auf `true` (`detach: true`).

> **Note**
>
> Skript-Exitcodes (einschließlich `3010`) haben keine Wirkung, wenn `detach` auf `true` festgelegt wird.

Output

Alle Aufgaben schreiben Logfile-Einträge in die `agent.log`-Datei. Zusätzliche Ausgaben von Skripten, die die Aufgabe `executeScript` ausführt, werden wie folgt separat in einem dynamisch benannten Ordner gespeichert:

`%LocalAppData%\Temp\EC2Launch########\outputfilename.ext`

Der genaue Pfad zu den Ausgabedateien ist in der `agent.log`-Datei enthalten, zum Beispiel:

```
Program file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\UserScript.ps1
Output file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\Output.tmp
Error file is created at: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
\Temp\EC2Launch123456789\Err.tmp
```

Ausgabedateien für die Aufgabe **`executeScript`**

`UserScript.ext`

Enthält das Skript, das die Aufgabe `executeScript` ausgeführt hat. Die Dateierweiterung hängt wie folgt von der Art des Skripts ab, das Sie im `type`-Parameter für die `executeScript`-Aufgabe angegeben haben:

- Wenn der Typ `batch` ist, dann ist die Dateierweiterung `.bat`.
- Wenn der Typ `powershell` ist, dann ist die Dateierweiterung `.ps1`.

`Output.tmp`

Enthält die Laufzeitausgabe des Skripts, das die Aufgabe `executeScript` ausführt.

`Err.tmp`

Enthält die Laufzeit-Fehlermeldungen des Skripts, das die Aufgabe `executeScript` ausführt.

Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie ein Inline-Skript mit der Aufgabe `executeScript` ausführen.

Beispiel 1: Hello World Ausgabetextdatei

Dieses Beispiel zeigt eine `executeScript` Aufgabe, die ein PowerShell Skript ausführt, um eine „Hello World“ -Textdatei auf dem `C:` Laufwerk zu erstellen.

```
task: executeScript
  inputs:
    - frequency: always
      type: powershell
```

```
      runAs: admin
      content: |-
        New-Item -Path 'C:\PowerShellTest.txt' -ItemType File
        Set-Content 'C:\PowerShellTest.txt' "Hello world"
```

Beispiel 2: Zwei Skripts ausführen

Dieses Beispiel zeigt, dass die Aufgabe `executeScript` mehr als ein Skript ausführen kann und der Skripttyp nicht unbedingt übereinstimmen muss.

Das erste Skript (`type: powershell`) schreibt eine Zusammenfassung der Prozesse, die derzeit auf der Instance ausgeführt werden, in eine Textdatei auf dem `C:`-Laufwerk.

Das zweite Skript (`batch`) schreibt die Systeminformationen in die `Output.tmp`-Datei.

```
task: executeScript
  inputs:
    - frequency: always
      type: powershell
      runAs: localSystem
      content: |
        Get-Process | Out-File -FilePath C:\Process.txt
    - frequency: always
      type: batch
      runAs: localSystem
      content: |
        systeminfo
```

Beispiel 3: Idempotenz-Systemkonfiguration mit Neustarts

Dieses Beispiel zeigt eine Aufgabe `executeScript`, die ein idempotentes Skript ausführt, um die folgende Systemkonfiguration mit einem Neustart zwischen den einzelnen Schritten durchzuführen:

- Den Computer umbenennen.
- Den Computer mit der Domain verbinden.
- Aktivieren von Telnet.

Das Skript stellt sicher, dass jede Operation nur einmal ausgeführt wird. Dies verhindert eine Neustartschleife und macht das Skript idempotent.

```
task: executeScript
```

```
inputs:
  - frequency: always
    type: powershell
    runAs: localSystem
    content: |-
      $name = $env:ComputerName
      if ($name -ne $desiredName) {
        Rename-Computer -NewName $desiredName
        exit 3010
      }
      $domain = Get-ADDomain
      if ($domain -ne $desiredDomain)
      {
        Add-Computer -DomainName $desiredDomain
        exit 3010
      }
      $telnet = Get-WindowsFeature -Name Telnet-Client
      if (-not $telnet.Installed)
      {
        Install-WindowsFeature -Name "Telnet-Client"
        exit 3010
      }
```

extendRootPartition

Erweitert das Stammvolume, um den gesamten verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte zu nutzen.

Häufigkeit - einmal

AllowedStages — `[Boot]`

Eingaben — keine

Beispiel

```
task: extendRootPartition
```

initializeVolume

Initialisiert leere Volumes, die an die Instance angefügt sind, sodass diese aktiviert und partitioniert werden. Der Startagent überspringt die Initialisierung, wenn er erkennt, dass das Volume nicht leer

ist. Ein Volume gilt als leer, wenn die ersten 4 KiB des Volumes leer sind oder wenn das Volume kein von Windows erkennbares Laufwerkslayout aufweist.

Der Eingabeparameter wird `letter` immer angewendet, wenn diese Aufgabe ausgeführt wird, unabhängig davon, ob das Laufwerk bereits initialisiert ist.

Das `initializeVolume` führt die folgenden Aktionen aus.

- Setzen Sie die Festplattenattribute `offline` und `readonly` auf false.
- Erstellen Sie eine Partition. Wenn im Eingabeparameter `partition` kein Partitionstyp angegeben ist, gelten die folgenden Standardwerte:
  - Wenn die Festplattengröße kleiner als 2 TB ist, legen Sie den Partitionstyp auf `mbr` fest.
  - Wenn die Festplattengröße 2 TB oder größer ist, legen Sie den Partitionstyp auf `gpt` fest.
- Formatieren Sie das Volume als NTFS.
- Legen Sie die Volume-Bezeichnung wie folgt fest:
  - Verwenden Sie den Wert des Eingabeparameters `name`, falls angegeben.
  - Wenn es sich um ein kurzlebiges Volume handelt und kein Name angegeben wurde, legen Sie die Volume-Bezeichnung auf `Temporary Storage Z` fest.
- Wenn das Volume kurzlebig ist (SSD oder HDD – nicht Amazon EBS), erstellen Sie im Stammverzeichnis des Volumes eine `Important.txt`-Datei mit dem folgenden Inhalt:

```
This is an 'Instance Store' disk and is provided at no additional charge.

*This disk offers increased performance since it is local to the host
*The number of Instance Store disks available to an instance vary by instance type
*DATA ON THIS DRIVE WILL BE LOST IN CASES OF IMPAIRMENT OR STOPPING THE INSTANCE.
 PLEASE ENSURE THAT ANY IMPORTANT DATA IS BACKED UP FREQUENTLY

For more information, please refer to: Instanzspeicher temporärer Blockspeicher für
 EC2  Instances.
```

- Legen Sie den Laufwerkbuchstaben auf den im Eingabeparameter `letter` angegebenen Wert fest.

Phasen: Sie können die Aufgabe `initializeVolume` während der Phasen `PostReady` und `UserData` ausführen.

Häufigkeit: immer.

Eingaben

Sie können Laufzeitparameter wie folgt konfigurieren:

Geräte (Liste der Zuordnungen)

(Bedingt) Konfiguration für jedes Gerät, das vom Startagenten initialisiert wird. Dies ist erforderlich, wenn der Eingabeparameter `initialize` auf `devices` festgelegt ist.

- Gerät (Zeichenfolge, erforderlich) – Identifiziert das Gerät während der Instance-Erstellung. Beispiel: `xvdb`, `xvdf` oder `\dev\nvme0n1`.
- Buchstabe (Zeichenfolge, optional) – Ein Zeichen. Der Laufwerkbuchstabe, der zugewiesen werden soll.
- Name (Zeichenfolge, optional) – Der zuzuweisende Volume-Name.
- Partition (Zeichenfolge, optional) – Geben Sie einen der folgenden Werte für den Typ der zu erstellenden Partition an oder lassen Sie den Startagenten basierend auf der Volume-Größe als Standard festlegen:
  - mbr
  - gpt

initialisieren (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Geben Sie genau einen der folgenden Werte an:

- `all`
- `devices`

Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen Beispiele für Eingabekonfigurationen für die `initializeVolume`-Aufgabe.

Beispiel 1: Initialisieren von zwei Volumes auf einer Instance

Dieses Beispiel zeigt eine `initializeVolume`-Aufgabe, die zwei sekundäre Volumes auf einer Instance initialisiert. Das Gerät mit dem Namen `DataVolume2` im Beispiel ist kurzlebig.

```
task: initializeVolume
inputs:
  initialize: devices
  devices:
```

```
  - device: xvdb
    name: DataVolume1
    letter: D
    partition: mbr
  - device: /dev/nvme0n1
    name: DataVolume2
    letter: E
    partition: gpt
```

Beispiel 2: Initialisieren von EBS-Volumes, die an eine Instance angefügt sind

Dieses Beispiel zeigt eine `initializeVolume`-Aufgabe, die alle leeren EBS-Volumes initialisiert, die an die Instance angefügt sind.

```
task: initializeVolume
inputs:
  initialize: all
```

optimizeEna

Optimiert ENA-Einstellungen basierend auf dem aktuellen Instance-Typ. Möglicherweise wird die Instance neu gestartet.

Häufigkeit — immer

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Eingaben — keine

Beispiel

```
task: optimizeEna
```

setAdminAccount

Legt Attribute für das Standardadministratorkonto fest, das auf dem lokalen Computer erstellt wird.

Häufigkeit - einmal

AllowedStages — `[PreReady]`

Eingaben —

`name`: (Zeichenfolge) Name des Administratorkontos

`password`: (Zuordnung)

`type`: (Zeichenfolge) Strategie zum Setzen des Passworts, entweder als `static`, `random` oder `doNothing`

`data`: (Zeichenfolge) speichert Daten, wenn das Feld `type` statisch ist

Beispiel

```
task: setAdminAccount
inputs:
  name: Administrator
  password:
  type: random
```

setDnsSuffix

Fügt DNS-Suffixe zur Liste der Suchsuffixe hinzu. Nur Suffixe, die noch nicht vorhanden sind, werden der Liste hinzugefügt. Weitere Informationen zur Einrichtung von DNS-Suffixen durch Start-Agenten finden Sie unter Konfigurieren Sie das DNS-Suffix für EC2 Windows-Startagenten.

Häufigkeit — immer

AllowedStages — `[PreReady]`

Eingaben —

`suffixes`: (Liste von Zeichenfolgen) Liste mit einem oder mehreren gültigen DNS-Suffixen; gültige Substitutionsvariablen sind `$REGION` und `$AZ`

Beispiel

```
task: setDnsSuffix
inputs:
  suffixes:
  - $REGION.ec2-utilities.amazonaws.com
```

setHostName

Legt den Hostnamen des Computers auf eine benutzerdefinierte Zeichenfolge oder, falls nicht `hostName` angegeben, auf die private IPv4 Adresse fest.

Häufigkeit — immer

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Eingaben —

`hostName`: (Zeichenfolge) optionaler Host-Name, der wie folgt formatiert werden muss.

- Muss 15 Zeichen oder weniger haben
- Muss nur alphanumerische (a-z, A-Z, 0-9) und Bindestriche (-) enthalten.
- Darf nicht ausschließlich aus numerischen Zeichen bestehen.

`reboot`: (boolescher Wert) gibt an, ob ein Neustart zulässig ist, wenn der Hostname geändert wird

Beispiel

```
task: setHostName
inputs:
  reboot: true
```

setWallpaper

Erstellt die Verknüpfungsdatei `setwallpaper.lnk` im Startup-Ordner jedes vorhandenen Benutzers, mit Ausnahme von `Default User`. Diese Verknüpfungsdatei wird ausgeführt, wenn sich der Benutzer nach dem Start der Instance zum ersten Mal anmeldet. Hiermit wird die Instance mit einem benutzerdefinierten Hintergrundbild eingerichtet, auf dem die Instance-Attribute zu sehen sind.

Der Pfad der Verknüpfungsdatei lautet:

```
$env:SystemDrive/Users/<user>/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/
Startup/setwallpaper.lnk
```

> **Note**
>
> Wenn Sie die `setWallpaper`-Aufgabe entfernen, wird diese Verknüpfungsdatei nicht gelöscht. Weitere Informationen finden Sie unter Die Aufgabe `setWallpaper` ist nicht aktiviert, aber das Hintergrundbild wird beim Neustart zurückgesetzt.

Phasen: Sie können das Hintergrundbild während der Phasen `PreReady` und `UserData` konfigurieren.

Häufigkeit: `always`

Konfiguration des Hintergrundbilds

Sie können Ihr Hintergrundbild mit den folgenden Steuerelementen konfigurieren.

Eingaben

Von Ihnen bereitgestellte Eingabeparameter und Attribute, die Sie zum Konfigurieren Ihres Hintergrundbilds festlegen können:

Attribute (Liste von Zeichenfolgen)

(Optional) Sie können Ihrem Hintergrundbild eines oder mehrere der folgenden Attribute hinzufügen:

- `architecture`
- `availabilityZone`
- `hostName`
- `instanceId`
- `instanceSize`
- `memory`
- `network`
- `privateIpAddress`
- `publicIpAddress`

instanceTags

(Optional) Sie können genau eine der folgenden Optionen für diese Einstellung verwenden.

- AllTags(string) — Fügt alle Instanz-Tags zu Ihrem Hintergrundbild hinzu.

```
instanceTags: AllTags
```

- instanceTags (Liste von Zeichenfolgen) – Geben Sie eine Liste mit Instance-Tag-Namen an, die Ihrem Hintergrundbild hinzugefügt werden sollen. Zum Beispiel:

```
instanceTags:
```

```
  - Tag 1
  - Tag 2
```

Pfad (Zeichenfolge)

(Erforderlich) Der Dateinamenspfad der lokalen Bilddatei im .jpg-Format, die für Ihr Hintergrundbild verwendet werden soll.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt Hintergrundkonfigurationseingaben, die den Dateipfad für das Hintergrundbild festlegen, zusammen mit Instance-Tags mit den Namen `Tag 1` und `Tag 2` und Attributen, die den Hostnamen, die Instance-ID und die privaten und öffentlichen IP-Adressen für die Instance enthalten.

```
task: setWallpaper
inputs:
  path: C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\wallpaper\Ec2Wallpaper.jpg
  attributes:
  - hostName
  - instanceId
  - privateIpAddress
  - publicIpAddress
instanceTags:
  - Tag 1
  - Tag 2
```

> **Note**
>
> Sie müssen Tags in Metadaten aktivieren, um Tags auf dem Hintergrundbild anzuzeigen. Weitere Informationen zu Instance-Tags und Metadaten finden Sie unter Zeigen Sie Tags für Ihre EC2 Instances mithilfe von Instanz-Metadaten an.

startSsm

Starten des Systems Manager-Services (SSM) nach Sysprep.

Häufigkeit — immer

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Eingaben — keine

Beispiel

```
task: startSsm
```

sysprep

Setzt den Servicestatus zurück, aktualisiert `unattend.xml`, deaktiviert RDP und führt Sysprep aus. Diese Aufgabe wird erst ausgeführt, wenn alle anderen Aufgaben abgeschlossen sind.

Häufigkeit - einmal

AllowedStages — `[UserData]`

Eingaben —

`clean`: (boolescher Wert) bereinigt Instance-Protokolle vor dem Ausführen von Sysprep

`shutdown`: (boolescher Wert) fährt die Instance nach dem Ausführen von Sysprep herunter

Beispiel

```
task: sysprep
inputs:
clean: true
shutdown: true
```

writeFile

Schreibt eine Datei in ein Ziel.

Häufigkeit — siehe Eingaben

AllowedStages — `[PostReady, UserData]`

Eingaben —

`frequency`: (Zeichenfolge) `once` oder `always`

`destination`: (Zeichenfolge) Pfad, in den der Inhalt geschrieben werden soll

`content`: (Zeichenfolge) Text, der an das Ziel geschrieben werden soll

Beispiel

```
task: writeFile
inputs:
  - frequency: once
  destination: C:\Users\Administrator\Desktop\booted.txt
  content: Windows Has Booted
```

Probleme mit dem EC2 Launch v2-Agenten beheben

In diesem Abschnitt werden allgemeine Problembehandlungsszenarien für EC2 Launch v2, Informationen zum Anzeigen von Windows-Ereignisprotokollen sowie Ausgaben und Meldungen in Konsolenprotokollen beschrieben.

Themen zur Fehlerbehebung

- Allgemeine Problembehandlungsszenarien
- Windows-Ereignisprotokolle
- EC2Starten Sie die Protokollausgabe der v2-Konsole

Allgemeine Problembehandlungsszenarien

In diesem Abschnitt werden allgemeine Problembehandlungsszenarien und Lösungsschritte aufgeführt.

Szenarien

- Der Service kann das Hintergrundbild nicht festlegen
- Service kann Benutzerdaten nicht ausführen
- Der Service führt eine Aufgabe nur einmal aus
- Service kann eine Aufgabe nicht ausführen
- Der Service führt Benutzerdaten mehr als einmal aus
- Geplante Aufgaben von EC2 Launch v1 können nach der Migration zu EC2 Launch v2 nicht ausgeführt werden
- Der Service initialisiert ein EBS-Volume, das nicht leer ist
- Die Aufgabe setWallpaper ist nicht aktiviert, aber das Hintergrundbild wird beim Neustart zurückgesetzt

- Der Dienst hängt im laufenden Status fest
- Ungültig agent-config.yml verhindert das Öffnen des Dialogfelds mit den EC2 Launch v2-Einstellungen
- task:executeScript should be unique and only invoked once

Der Service kann das Hintergrundbild nicht festlegen

Auflösung

1. Überprüfen Sie, ob `%AppData%\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\setwallpaper.lnk` vorhanden ist.
2. Überprüfen Sie `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log` darauf, ob Fehler aufgetreten sind.

Service kann Benutzerdaten nicht ausführen

Mögliche Ursache: Der Service ist möglicherweise fehlgeschlagen, bevor Benutzerdaten ausgeführt werden konnten.

Auflösung

1. Überprüfen Sie `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\state\previous-state.json`.
2. Sehen Sie nach, ob `boot`, `network`, `preReady` und `postReadyLocalData` wurden alle als erfolgreich markiert wurden.
3. Wenn eine der Phasen fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log` auf bestimmte Fehler.

Der Service führt eine Aufgabe nur einmal aus

Auflösung

1. Überprüfen Sie die Häufigkeit der Aufgabe.
2. Wenn der Service bereits nach Sysprep ausgeführt wurde und die Aufgabenhäufigkeit auf `once` festgelegt ist, wird die Aufgabe nicht erneut ausgeführt.
3. Stellen Sie die Häufigkeit der Aufgabe auf ein, `always` wenn die Aufgabe bei jeder Ausführung von EC2 Launch v2 ausgeführt werden soll.

Service kann eine Aufgabe nicht ausführen

Auflösung

1. Überprüfen Sie die neuesten Einträge in `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log`.
2. Wenn keine Fehler aufgetreten sind, versuchen Sie, den Service manuell von `"%ProgramFiles%\Amazon\EC2Launch\EC2Launch.exe" run` auszuführen, um festzustellen, ob die Aufgaben ausgeführt werden.

Der Service führt Benutzerdaten mehr als einmal aus

Auflösung

Benutzerdaten werden zwischen EC2 Launch v1 und EC2 Launch v2 unterschiedlich behandelt. EC2Launch v1 führt Benutzerdaten als geplante Aufgabe auf der Instance aus, wenn `persist` dies auf eingestellt ist`true`. Wenn `persist` auf `false` festgelegt ist, wird die Aufgabe nicht geplant, selbst wenn sie mit einem Neustart beendet wird oder während der Ausführung unterbrochen wird.

EC2Launch v2 führt Benutzerdaten als Agententask aus und verfolgt deren Ausführungsstatus. Wenn Benutzerdaten einen Neustart des Computers ausstellen oder Benutzerdaten während der Ausführung unterbrochen wurden, bleibt der Ausführungsstatus als `pending` bestehen und die Benutzerdaten werden beim nächsten Instance-Start erneut ausgeführt. Wenn Sie verhindern möchten, dass das Benutzerdatenskript mehr als einmal ausgeführt wird, machen Sie das Skript idempotent.

Das folgende Beispiel für ein idempotentes Skript legt den Computer-Namen fest und schließt sich einer Domain an.

```
<powershell>
  $name = $env:computername
  if ($name -ne $desiredName) {
 Rename-Computer -NewName $desiredName
  }
  $domain = Get-ADDomain
  if ($domain -ne $desiredDomain)
  {
 Add-Computer -DomainName $desiredDomain
  }
  $telnet = Get-WindowsFeature -Name Telnet-Client
```

```
  if (-not $telnet.Installed)
  {
 Install-WindowsFeature -Name "Telnet-Client"
  }
</powershell>
<persist>false</persist>
```

Geplante Aufgaben von EC2 Launch v1 können nach der Migration zu EC2 Launch v2 nicht ausgeführt werden

Auflösung

Das Migrationstool erkennt keine geplanten Aufgaben, die mit EC2 Launch v1-Skripts verknüpft sind. Daher werden diese Aufgaben nicht automatisch in EC2 Launch v2 eingerichtet. Um diese Aufgaben zu konfigurieren, bearbeiten Sie die `agent-config.yml`Datei oder verwenden Sie das Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen. Wenn für eine Instance beispielsweise eine geplante Aufgabe ausgeführt wird`InitializeDisks.ps1`, müssen Sie nach der Ausführung des Migrationstools die Volumes, die Sie initialisieren möchten, im Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen angeben. Siehe Schritt 6 des Verfahrens zu Ändern Sie die Einstellungen im Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen.

Der Service initialisiert ein EBS-Volume, das nicht leer ist

Auflösung

Bevor ein Volume initialisiert wird, versucht EC2 Launch v2 zu ermitteln, ob es leer ist. Wenn ein Volume nicht leer ist, überspringt es die Initialisierung. Alle Volumes, die als nicht leer erkannt werden, werden nicht initialisiert. Ein Volume gilt als leer, wenn die ersten 4 KiB eines Volumes leer sind oder wenn ein Volume kein Windows-erkennbares Laufwerkslayout hat. Ein Volume, das auf einem Linux-System initialisiert und formatiert wurde, hat kein Windows-erkennbares Laufwerkslayout, zum Beispiel MBR oder GPT. Daher wird es als leer und initialisiert betrachtet. Wenn Sie diese Daten beibehalten möchten, verlassen Sie sich nicht auf die Erkennung leerer Laufwerke in EC2 Launch v2. Geben Sie stattdessen die Volumes an, die Sie initialisieren möchten, im Dialogfeld mit den EC2 Launch v2-Einstellungen (siehe Schritt 6) oder im `agent-config.yml`.

Die Aufgabe **`setWallpaper`** ist nicht aktiviert, aber das Hintergrundbild wird beim Neustart zurückgesetzt

Die Aufgabe `setWallpaper` erstellt die Verknüpfungsdatei `setwallpaper.lnk` im Startup-Ordner jedes vorhandenen Benutzers, mit Ausnahme von `Default User`. Diese Verknüpfungsdatei wird ausgeführt, wenn sich der Benutzer nach dem Start der Instance zum ersten Mal anmeldet.

Hiermit wird die Instance mit einem benutzerdefinierten Hintergrundbild eingerichtet, auf dem die Instance-Attribute zu sehen sind. Durch das Entfernen der Aufgabe `setWallpaper` wird diese Verknüpfungsdatei nicht gelöscht. Sie müssen die Datei manuell oder mithilfe eines Skripts löschen.

Der Verknüpfungspfad lautet:

`$env:SystemDrive/Users/<user>/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup/setwallpaper.lnk`

Auflösung

Löschen Sie die Datei manuell oder mithilfe eines Skripts.

PowerShell Beispielskript zum Löschen der Shortcut-Datei

```
foreach ($userDir in (Get-ChildItem "C:\Users" -Force -Directory).FullName)
{
 $startupPath = Join-Path $userDir -ChildPath "AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
 Menu\Programs\Startup"
 if (Test-Path $startupPath)
 {
  $wallpaperSetupPath = Join-Path $startupPath -ChildPath "setwallpaper.lnk"
  if (Test-Path $wallpaperSetupPath)
  {
   Remove-Item $wallpaperSetupPath -Force -Confirm:$false
  }
 }
}
```

Der Dienst hängt im laufenden Status fest

Beschreibung

EC2Launch v2 ist blockiert, mit Protokollmeldungen (`agent.log`), die den folgenden ähneln:

```
2022-02-24 08:08:58 Info:
 ********************************************************************************
2022-02-24 08:08:58 Info: EC2Launch Service starting
2022-02-24 08:08:58 Info: Windows event custom log exists: Amazon EC2Launch
2022-02-24 08:08:58 Info: ACPI SPCR table not supported. Bailing Out
2022-02-24 08:08:58 Info: Serial port is in use. Waiting for Serial Port...
2022-02-24 08:09:00 Info: ACPI SPCR table not supported. Use default console port.
2022-02-24 08:09:02 Info: ACPI SPCR table not supported. Use default console port.
2022-02-24 08:09:04 Info: ACPI SPCR table not supported. Use default console port.
```

```
2022-02-24 08:09:06 Info: ACPI SPCR table not supported. Use default console port.
```

Mögliche Ursache

SAC ist aktiviert und verwendet die serielle Schnittstelle. Weitere Informationen finden Sie unter SAC zur Fehlerbehhebung von Windows-Instances verwenden.

Auflösung

Versuchen Sie, das Problem wie folgt zu beheben:

- Deaktivieren Sie den Dienst, der den seriellen Port verwendet.
- Wenn Sie möchten, dass der Dienst weiterhin den seriellen Port verwendet, schreiben Sie benutzerdefinierte Skripte, um Launch-Agent-Aufgaben auszuführen, und rufen Sie diese als geplante Aufgaben auf.

Ungültig **`agent-config.yml`** verhindert das Öffnen des Dialogfelds mit den EC2 Launch v2-Einstellungen

Beschreibung

EC2Launch v2-Einstellungen versucht, die `agent-config.yml` Datei zu analysieren, bevor das Dialogfeld geöffnet wird. Wenn die YAML-Konfigurationsdatei nicht dem unterstützten Schema folgt, zeigt das Dialogfeld den folgenden Fehler an:

`Unable to parse configuration file agent-config.yml. Review configuration file. Exiting application.`

Auflösung

1. Stellen Sie sicher, dass die Konfigurationsdatei dem unterstützten Schema entspricht.
2. Wenn Sie von vorne anfangen möchten, kopieren Sie die Standardkonfigurationsdatei in `agent-config.yml`. Sie können das Beispiel`agent-config.yml` im Abschnitt „Aufgabenkonfiguration“ verwenden.
3. Sie können auch von vorne beginnen, indem Sie `agent-config.yml` löschen. EC2Launch v2 settings generiert eine leere Konfigurationsdatei.

`task:executeScript should be unique and only invoked once`

Beschreibung

Eine Aufgabe nicht in derselben Phase wiederholt werden kann.

Auflösung

Einige Aufgaben müssen als Array eingegeben werden, z. B. executeScript und executeProgram. Ein Beispiel für das Schreiben des Skripts als Array finden Sie unter executeScript.

Windows-Ereignisprotokolle

EC2Launch v2 veröffentlicht Windows-Ereignisprotokolle für wichtige Ereignisse wie den Start des Dienstes, die Bereitschaft von Windows sowie erfolgreiche und fehlgeschlagene Aufgaben. Ereignis-IDs identifizieren eindeutig ein bestimmtes Ereignis. Jedes Ereignis enthält Informationen zu Phase, Aufgabe und Ebene sowie eine Beschreibung. Sie können mithilfe der Ereignis-ID Auslöser für bestimmte Ereignisse festlegen.

Ereignisse IDs stellen Informationen zu einem Ereignis bereit und identifizieren bestimmte Ereignisse eindeutig. Die am wenigsten signifikante Ziffer einer Ereignis-ID gibt den Schweregrad eines Ereignisses an.

Veranstaltung	Am wenigsten bedeutende Ziffer
`Success`	`. . .0`
`Informational`	`. . .1`
`Warning`	`. . .2`
`Error`	`. . .3`

Dienstbezogene Ereignisse, die beim Start oder Ende des Dienstes generiert werden, enthalten eine einstellige Ereigniskennung.

Veranstaltung	Einstellige ID
`Success`	`0`
`Informational`	`1`
`Warning`	`2`

Veranstaltung	Einstellige ID
`Error`	3

Die Ereignisnachrichten für `EC2LaunchService.exe`-Ereignisse beginnen mit `Service:`. Die Ereignisnachrichten für `EC2Launch.exe`-Ereignisse beginnen nicht mit `Service:`.

Ein vierstelliges Ereignis IDs enthält Informationen über das Stadium, die Aufgabe und den Schweregrad eines Ereignisses.

Themen

- Format der Ereignis-ID
- Beispiele für Ereignis-IDs
- Windows-Ereignisprotokollschema

Format der Ereignis-ID

Die folgende Tabelle zeigt das Format einer EC2 Launch v2-Ereignis-ID.

3	2 1	0
S	T	L

Die Buchstaben und Zahlen in der Tabelle stehen für die folgenden Ereignistypen und Definitionen.

Ereignistyp	Definition
S (Stage)	0 - Nachricht auf Service-Ebene 1 - Boot 2 - Netzwerk 3 - PreReady 5 - Windows ist bereit

Ereignistyp	Definition
	6 - PostReady 7 - Benutzerdaten
T (Aufgabe)	Die Aufgaben, die durch die entsprechenden beiden Werte dargestellt werden, sind für jede Phase unterschiedlich. Informationen zur vollständigen Liste der Ereignisse finden Sie unter Windows-Ereignisprotokollschema.
L (Ebene des Ereignisses)	0 - Erfolg 1 - Informativ 2 - Warnung 3 - Fehler

Beispiele für Ereignis-IDs

Im Folgenden finden Sie ein Beispielereignis IDs.

- `5000` - Windows ist einsatzbereit
- `3010`- Die Windows-Aufgabe in der PreReady Phase aktivieren war erfolgreich
- `6013`- Bei der Aufgabe „Hintergrundbild festlegen“ ist in der Phase „ PostReady Lokale Daten“ ein Fehler aufgetreten

Windows-Ereignisprotokollschema

MessageId/Ereignis-ID	Ereignismeldung
`. . .0`	`Success`
`. . .1`	`Informational`

MessageId/Ereignis-ID	Ereignismeldung
. . .2	Warning
. . .3	Error
x	EC2Launch service-level logs
0	EC2Launch service exited successfully
1	EC2Launch service informational logs
2	EC2Launch service warning logs
3	EC2Launch service error logs
10	Replace state.json with previous-state.json
100	Serial Port
200	Sysprep
300	PrimaryNic
400	Metadata
x000	Stage (1 digit), Task (2 digits), Status (1 digit)
1000	Boot
1010	Boot - extend_root_partition
2000	Network
2010	Network - add_routes
3000	PreReady

MessageId/Ereignis-ID	Ereignismeldung
3010	PreReady - activate_windows
3020	PreReady - install_egpu_manager
3030	PreReady - set_monitor_on
3040	PreReady - set_hibernation
3050	PreReady - set_admin_account
3060	PreReady - set_dns_suffix
3070	PreReady - set_wallpaper
3080	PreReady - set_update_schedule
3090	PreReady - output_log
3100	PreReady - enable_open_ssh
5000	Windows is Ready to use
6000	PostReadyLocalData
7000	PostReadyUserData
6010/7010	PostReadyLocal/UserData - set_wallpaper
6020/7020	PostReadyLocal/UserData - set_update_schedule
6030/7030	PostReadyLocal/UserData - set_hostname
6040/7040	PostReadyLocal/UserData - execute_program

MessageId/Ereignis-ID	Ereignismeldung
6050/7050	PostReadyLocal/UserData - execute_script
6060/7060	PostReadyLocal/UserData - manage_package
6070/7070	PostReadyLocal/UserData - initialize_volume
6080/7080	PostReadyLocal/UserData - write_file
6090/7090	PostReadyLocal/UserData - start_ssm
7100	PostReadyUserData - enable_open_ssh
6110/7110	PostReadyLocal/UserData - enable_jumbo_frames

EC2Starten Sie die Protokollausgabe der v2-Konsole

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Konsolenprotokollausgabe für EC2 Launch v2 und listet alle Fehlermeldungen des EC2 Launch v2-Konsolenprotokolls auf, um Ihnen bei der Behebung von Problemen zu helfen. Weitere Informationen über die Ausgabe der Instance-Konsole und wie Sie darauf zugreifen können, finden Sie unter the section called “Instance-Konsolenausgabe”.

Outputs

- EC2Protokollausgabe der Launch v2-Konsole
- EC2Protokollmeldungen der Launch v2-Konsole

EC2Protokollausgabe der Launch v2-Konsole

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Konsolenprotokollausgabe für EC2 Launch v2.

```
2023/11/30 20:18:53Z: Windows sysprep configuration complete.
2023/11/30 20:18:57Z: Message: Waiting for access to metadata...
2023/11/30 20:18:57Z: Message: Meta-data is now available.
2023/11/30 20:18:57Z: AMI Origin Version: 2023.11.15
2023/11/30 20:18:57Z: AMI Origin Name: Windows_Server-2022-English-Full-Base
2023/11/30 20:18:58Z: OS: Microsoft Windows NT 10.0.20348
2023/11/30 20:18:58Z: OsVersion: 10.0
2023/11/30 20:18:58Z: OsProductName: Windows Server 2022 Datacenter
2023/11/30 20:18:58Z: OsBuildLabEx: 20348.1.amd64fre.fe_release.210507-1500
2023/11/30 20:18:58Z: OsCurrentBuild: 20348
2023/11/30 20:18:58Z: OsReleaseId: 2009
2023/11/30 20:18:58Z: Language: en-US
2023/11/30 20:18:58Z: TimeZone: UTC
2023/11/30 20:18:58Z: Offset: UTC +0000
2023/11/30 20:18:58Z: Launch: EC2 Launch v2.0.1643
2023/11/30 20:18:58Z: AMI-ID: ami-1234567890abcdef1
2023/11/30 20:18:58Z: Instance-ID: i-1234567890abcdef0
2023/11/30 20:18:58Z: Instance Type: c5.large
2023/11/30 20:19:00Z: Driver: AWS NVMe Driver v1.5.0.33
2023/11/30 20:19:00Z: SubComponent: AWS NVMe Driver v1.5.0.33;
 EnableSCSIPersistentReservations: 0
2023/11/30 20:19:00Z: Driver: AWS PV Driver Package v8.4.3
2023/11/30 20:19:01Z: Driver: Amazon Elastic Network Adapter v2.6.0.0
2023/11/30 20:19:01Z: RDPCERTIFICATE-SUBJECTNAME: EC2AMAZ-SO1T009
2023/11/30 20:19:01Z: RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT:
 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890
2023/11/30 20:19:09Z: SSM: Amazon SSM Agent v3.2.1705.0
2023/11/30 20:19:13Z: Username: Administrator
2023/11/30 20:19:13Z: Password: <Password>
1234567890abcdef1EXAMPLEPASSWORD
</Password>
2023/11/30 20:19:14Z: User data format: no_user_data
2023/11/30 20:19:14Z: EC2LaunchTelemetry: IsTelemetryEnabled=true
2023/11/30 20:19:14Z: EC2LaunchTelemetry: AgentOsArch=windows_amd64
2023/11/30 20:19:14Z: EC2LaunchTelemetry: IsAgentScheduledPerBoot=true
2023/11/30 20:19:14Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandErrorCode=0
2023/11/30 20:19:14Z: Message: Windows is Ready to use
```

EC2Protokollmeldungen der Launch v2-Konsole

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Protokollmeldungen der EC2 Launch v2-Konsole.

```
Message: Error EC2Launch service is stopping. {error message}
```

```
 Error setting up EC2Launch agent folders
 See instance logs for detail
 Error stopping service
 Error initializing service
Message: Windows sysprep configuration complete
Message: Invalid administrator username: {invalid username}
Message: Invalid administrator password
Username: {username}
Password: <Password>{encrypted password}</Password>
AMI Origin Version: {amiVersion}
AMI Origin Name: {amiName}
Microsoft Windows NT {currentVersion}.{currentBuildNumber}
OsVersion: {currentVersion}
OsProductName: {productName}
OsBuildLabEx: {buildLabEx}
OsCurrentBuild: {currentBuild}
OsReleaseId: {releaseId}
Language: {language}
TimeZone: {timeZone}
Offset: UTC {offset}
Launch agent: EC2Launch {BuildVersion}
AMI-ID: {amiId}
Instance-ID: {instanceId}
Instance Type: {instanceType}
RDPCERTIFICATE-SUBJECTNAME: {certificate subject name}
RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT: {thumbprint hash}
SqlServerBilling: {sql billing}
SqlServerInstall: {sql patch leve, edition type}
Driver: AWS NVMe Driver {version}
Driver: Inbox NVMe Driver {version}
Driver: AWS PV Driver Package {version}
Microsoft-Hyper-V is installed.
Unable to get service status for vmms
Microsoft-Hyper-V is {status}
SSM: Amazon SSM Agent {version}
AWS VSS Version: {version}
Message: Windows sysprep configuration complete
Message: Windows is being configured. SysprepState is {state}
Windows is still being configured. SysprepState is {state}
Message: Windows is Ready to use
Message: Waiting for meta-data accessibility...
Message: Meta-data is now available.
Message: Still waiting for meta-data accessibility...
Message: Failed to find primary network interface...retrying...
```

```
User data format: {format}
```

EC2Versionsverläufe von Launch v2

Versionsverläufe

- EC2Versionsverlauf für Version 2 starten
- EC2Versionsverlauf des v2-Migrationstools starten

EC2Versionsverlauf für Version 2 starten

In der folgenden Tabelle werden die veröffentlichten Versionen von EC2 Launch v2 beschrieben.

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.1	• Vollständige Unterstützung für hinzugefügt IPv6.	14. Mai 2025
2.0.2107	• Das Hinzufügen von Routen wurde verbessert, um Szenarien zu bewältigen, IPv4 in denen IPv6 Adressen auf der Schnittstelle nicht verfügbar sind.	27. März 2025
2.0.2081	• Es wurde ein Problem behoben, bei dem RDP-Zertifikatsinformationen nicht ordnungsgemäß abgerufen oder validiert wurden. Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der die Remotedesktopservices bei Bedarf automatisch gestartet werden können. • Die Dienstberechtigungen für EC2 Launch v2 wurden angepasst, um ein Problem zu beheben, das bei der Abfrage des Dienststatus auftrat.	4. Februar 2025
2.0.2046	• Der Hintergrundpfad in der `agent-config.yml` -Datei wurde aktualisiert, sodass er den Standardpfad für das Hintergrundbild des Betriebssystems verwendet.	3. Oktober 2024

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
	• Es wurde Telemetrie hinzugefügt, um die Standorte zu überwachen, an denen Agentenfehler aufgetreten sind. • Agentenprotokollmeldungen wurde aktualisiert.	
2.0.1981	• Aktualisierte `EC2Launch.exe` -CLI-Befehlsfehlermeldungen für Benutzer ohne Administratorrechte.	6. August 2024
2.0.1948	• Telemetrie wurde hinzugefügt, um die Verwendung der Administratorpasswortoptionen zu überwachen. • Geänderte EC2 Startberechtigungen.	1. Juli 2024
2.0.1924	• Die Benutzeroberfläche mit den EC2 Starteinstellungen wurde aktualisiert. • Der CLI-Befehl für das Hintergrundbild wurde aktualisiert. • Das EC2 Launch-Installationsprogramm wurde aktualisiert.	10. Juni 2024
2.0.1914	• Fügen Sie Routen mit nicht spezifizierten Gateway-Adressen hinzu (`0.0.0.0`für IPv4 oder `::` fürIPv6). • Fügen Sie immer sowohl als auch IPv6 Routen IPv4 hinzu. • Es wurde ein Problem behoben, bei dem der `Administrator` -Benutzername zur `agent-config.yml` -Datei hinzugefügt wurde, obwohl er nicht angegeben wurde. • Geänderte EC2 Launch v2-Berechtigungen.	5. Juni 2024

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.1881	• Der Aufgabe `setAdminAccount` wurde eine Option für ein verschlüsseltes Passwort hinzugefügt. • CLI-Befehl zum Verschlüsseln des statischen Passworts in agent-config.yml hinzugefügt. • Es wurde ein Problem behoben, bei dem XML-Benutzerdaten keine PowerShell Argumente hinzufügen, wenn sie mit Administratorrechten ausgeführt wurden. Weitere Details finden Sie unter Wie Amazon EC2 mit Benutzerdaten für Windows-Instances umgeht. • Die PowerShell Argumente für die `executeScript` Aufgaben- und Benutzerdatenskripts wurden angepasst, wenn sie mit `LocalSystem` Berechtigungen ausgeführt wurden. Wenn die Argumente leer sind, verwendet der Agent den folgenden Standardwert: `-ExecutionPolicy Unrestricted` . • Das Drucken doppelter Treiberversionen in das Konsolenprotokoll wurde verhindert.	8. Mai 2024

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.1815	• Die Fehlerbehandlung wurde so angepasst, dass sie bei kritischen Einrichtungsproblemen vor Sysprep fehlschlägt. • Es wurde ein Problem behoben, bei dem Hintergrundbild- und Host-Namenaufgaben in Instances, denen mehrere IP-Adressen der primären Netzwerkschnittstelle zugewiesen waren, eine falsche IP-Adresse verwenden konnten. • Die Aufgaben für Hintergrundbild und Host-Name wurden dahingehend geändert, dass sie zuerst private IP-Adressen von IMDS abrufen und dann wieder zu WMI zurückkehren, wenn IMDS deaktiviert ist. • Es wurde ein Problem mit der `initializeVolume` -Aufgabe behoben, bei dem `sc1`-Volumes aufgrund eines vorübergehenden Fehlers nicht initialisiert werden konnten.	6. März 2024
2.0.1739	• Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass Exit-Codes von `executeScript` -Aufgaben erfasst wurden, die als Windows-Administratorbenutzer ausgeführt wurden.	17. Januar 2024

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.1702	• Eingeschränkte `Telemetry.log` Berechtigungen `read-execute` nur für Standardbenutzer. • Der EC2 Launch Windows-Dienst wurde so konfiguriert, dass er bei einem Startfehler neu gestartet wird. • `add-routes` Fehler wurden durch Protokollierung der Ausgabe umsetzbar gemacht. `route.exe stderr` • Es wurde ein Problem behoben, das auftritt, wenn Routenmetriken außerhalb des Bereichs [1, 9999] liegen. • Mehrere neue Instance-Typen unterstützen jetzt Bildschirmhintergründe. • Es wurde ein Problem behoben, das durch Skripte für Benutzerdaten verursacht wurde, die als Windows-Administrator ausgeführt werden und Ausgaben an `stderr`senden.	04. Januar 2024

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.1643	• Das `ebsnvme-id.exe` -Tool wurde auf Version 1.1.0.7 aktualisiert. • Es wurde ein Problem mit den Einstellungen für die empfangsseitige Skalierung (RSS, Receive Side Scaling) und Receive Queue Depth bei Metal-Instance-Typen behoben, die mit 'metal-*' beginnen, wie z. B. metal-48x1. • Das Telemetrieereignis, das über XML-Benutzerdatenbefehle berichtet, die den Agenten blockieren, wurde entfernt. • Die `setDnsSuffix` -Aufgabe wurde aktualisiert, um die Übertragung von Domainnamen auf der Grundlage eines Registrierungseintrags einzuschränken: `HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel` . • Es wurden eine öffentliche Aufgabe und eine CLI hinzugefügt, die Netzwerkrouten hinzufügt. • Hinweis – Dies ist die letzte Version, die offiziell Windows Server 2012 unterstützt. • Hinweis – Dies ist die letzte Version, die offiziell 32-Bit-Betriebssysteme unterstützt.	04. Oktober 2023

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.1580	• Die Art und Weise, wie der Launch-Agent Fehler behandelt, wenn Sie die Berechtigungen für Protokolldateien ändern, wurde geändert. • Es wurde ein Timeout für die Verbindung zur seriellen Schnittstelle hinzugefügt. Das Timeout ermöglicht es dem Launch-Agent, weiter zu laufen, wenn die serielle Schnittstelle verwendet wird.	5. September 2023

Version	Details	Datum der Veröffentlichung

2.0.1521	• Die –block-Markierung der EC2Launch.exe reset- und sysprep-Befehle ist veraltet.
	• EC2Launch.exe wurde aktualisiert, um die reset- und sysprep-Befehle zu erkennen und zu verarbeiten, die in Inline-executeScript -Aufgaben verwendet werden. Diese Befehle führen dazu, dass der Agent nicht mehr ausgeführt wird, nachdem die executeScript -Aufgabe diese ausgeführt hat.
	• Aktualisierte XML-Benutzerdatenskripte, sodass sie standardmäßig inline ausgeführt werden.
	• Ermöglichen Sie die getrennte Ausführung von XML-Benutzerdatenskripten mit dem neuen detach-Tag. Weitere Details finden Sie unter Benutzerdatenskripts.
	• Die folgenden Änderungen wurden am Agentenprotokoll vorgenommen.
	  • Aktualisierte Agentenprotokollmeldungen.
	  • executeScript -Inhalt und Ausgabe aus dem Agentenprotokoll entfernt.
	  • executeProgram -Argumente und Ausgabe aus dem Agentenprotokoll entfernt.
	• Die folgenden Änderungen wurden am Konsolenprotokoll vorgenommen.
	  • Der EnableSCSIPersistentReservations -Wert wurde dem Konsolenprotokoll hinzugefügt.
		03. Juli 2023

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.1303	• Zusätzliche Fehlerbehandlung und Protokollzeilen beim Hinzufügen von Netzwerkrouten wurden hinzugefügt. • Erlaubt `executeScript` und `executeProgram` Aufgaben in der PreReady Phase. • Die Aufgabe `executeProgram` wurde aktualisiert, um Ausgabedateien zu generieren, die der Ausgabe der ExecuteScript-Aufgabe ähneln. Weitere Informationen finden Sie unter executeProgram. • Telemetrie wurde hinzugefügt, um die Verwendung von blockierenden Agentenbefehlen in XML-Benutzerdaten zu überwachen.	3. Mai 2023
2.0.1245	• Verbesserte Transparenz bei Abstürzen durch die Protokollierung von Crash-Call-Stacks im Klartext. • Der EventLog Service wurde als Startabhängigkeit hinzugefügt, um einen Absturz zu beheben, wenn der Amazon EC2 Launch-Service schneller startet als der EventLog Service. • XML-Benutzerdaten wurden vor der PostReady Phase aus der Agentenkonfigurationsdatei ausgeführt (wie EC2 Launch v1 und EC2 Config). • YAML-Benutzerdaten Version 1.1 wurden hinzugefügt, damit Benutzerdaten vor der PostReady Phase aus der Agentenkonfigurationsdatei ausgeführt werden (YAML-Benutzerdaten Version 1.0 werden nach der PostReady Phase aus der Agentenkonfigurationsdatei ausgeführt).	08. März 2023

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.1173	• Fügt ein optionales Feature zur Anzeige von Instance-Tags auf dem Hintergrundbild hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter setWallpaper . • Fügt eine Fehlerbehandlung hinzu, wenn die Sicherheitsgruppe für Elastic Graphics nicht richtig eingerichtet ist. • Behebt eine Zeitüberschreitung, wenn der Instance-Metadaten-Service nicht aktiviert ist.	06. Februar 2023
2.0.1121	• Behebt ein Problem, bei dem ein 404-Fehler auf dem Hintergrundbild angezeigt wird, wenn keine öffentliche IPv4 Adresse zugewiesen ist. • Behebt ein Problem, bei dem das Dateisystem des Volumes als `RAW` anstelle von `NTFS` formatiert wird, wenn der Laufwerksbuchstabe des Geräts auf `D` eingestellt ist. • Behebt ein Problem, bei dem NVMe SSD-Volumes fälschlicherweise als EBS-Volumes identifiziert wurden. • Behebt einen Fehler beim Aktivieren von Windows, wenn IMDS deaktiviert ist.	4. Januar 2023

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.1082	• Behebt ein Problem, bei dem das `setWallpaper : privateIpAddress` -Feld leer ist, wenn IMDS deaktiviert ist. • Behebt ein Problem beim Setzen des Hostnamens auf die private IPv4 Adresse, wenn IMDS deaktiviert ist. • Behebt ein Problem mit der Initialisierung von Volumes auf Windows Server 2012. • Behebt ein Problem mit der Einstellung von Jumbo-Frames. • Behebt einen Fehler, wenn beim Start der Instance kein SSH-Schlüssel angegeben wurde. • Behebt einen Fehler auf Windows Server 2012, wenn Windows keinen Registrierungsschlüssel 'ReleaseId' hat.	7. Dezember 2022
2.0.1011	• Behebt die Logik für die Suche nach Netzwerkadaptern, wenn die PDevice Pn-ID leer ist.	11. November 2022
2.0.1009	• Verwendet PCI-Segmentinformationen, um den Konsolenport auszuwählen.	8. November 2022

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.982	• Fügt eine Wiederholungslogik zum Abrufen von RDP-Informationen hinzu. • Behebt Fehler bei der Volume-Initialisierung auf `d2.8xlarge` -Instances. • Behebt ein Problem, bei dem nach einem Neustart ein falscher Netzwerkadapter ausgewählt werden kann. • Entfernt eine Fehlalarm-Fehlermeldung, wenn ACPI SPCR nicht verfügbar ist.	31. Oktober 2022
2.0.863	• Aktualisiert die IMDS-Wartelogik, sodass nur Anfragen gestellt werden. IMDSv2 • Fügt Logik hinzu, um Laufwerksbuchstaben Volumes zuzuweisen, die bereits initialisiert, aber nicht gemountet sind. • Druckt eine genauere Fehlermeldung, wenn der Schlüsselpaartyp nicht unterstützt wird. • Behebt einen 3010-Neustartcode-Fehler. • Fügt eine Überprüfung auf ungültige base64-verschlüsselte Benutzerdaten hinzu.	6. Juli 2022
2.0.698	• Rechtschreibfehler in der Protokollausgabe beim Ausführen von Skripten behoben.	30. Januar 2022

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.674	• Die Telemetrie lädt die aktivierte/deaktivierte Datenschutzkontrolle hoch. • Behebt den Fehler `index out of bounds`. • Entfernt Hintergrundverknüpfungen während `sysprep`.	15. November 2021
2.0.651	• Fügt eine Logik zur Deinstallation älterer Agenten während der EC2 Launch v2-Installation hinzu. • Behebt ein Problem mit dem CLI-Befehl `list-volume` , wenn das Root-Volume nicht als Volume 0 aufgeführt ist.	7. Oktober 2021
2.0.592	• Behebt Fehler, um den Status der Phase korrekt zu melden. • Entfernt Fehlalarmfehlermeldungen, wenn Protokolldateien geschlossen werden. • Fügt Telemetrie hinzu.	31. August 2021
2.0.548	• Fügt führende Nullen für Hex-IP-Hostnamen hinzu. • Behebt Dateiberechtigungen für `enableOpenSsh` -Aufgabe. • Behebt den Absturz des Sysprep-Befehls.	4. August 2021

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.470	• Behebt einen Fehler in der Netzwerkphase, um zu warten, bis DHCP der Instance eine IP zuweist. • Behebt einen Fehler mit `setDnsSuffix` , wenn `SearchList` -Registrierungsschlüssel nicht vorhanden ist. • Behebt Fehler in DNS-Devolutionslogik in `setDnsSuffix` . • Fügt Netzwerkrouten nach Zwischenneustarts hinzu. • Erlaubt `initializeVolume` , um vorhandene Volumes neu zu schreiben. • Entfernt zusätzliche Informationen aus dem Unterbefehl Version.	20. Juli 2021
2.0.285	• Fügt die Option hinzu, Benutzerskripte in einem separaten Prozess auszuführen. • Legacy-Benutzerdaten (XML-Benutzerdaten) werden jetzt in einem losgelösten Prozess ausgeführt, der dem früheren Start-Agenten ähnlich ist. • Fügt `sysprep` und `reset`-Befehlen die CLI-Flag hinzu, die es ihnen ermöglichen, zu blockieren, bis der Dienst beendet ist. • Schränkt die Berechtigungen für den Konfigurationsordner ein.	8. März 2021

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.207	• Fügt der `setHostName` -Aufgabe ein optionales `hostName`-Feld hinzu. • Behebt den Neustartfehler. Die Neustartaufgaben `executeScript` und `executeProgram` werden als „in Ausführung“ markiert. • Fügt dem Status-Befehl weitere Rückgabekodes hinzu. • Fügt einen Ladeprogramm-Dienst hinzu, um das Startup-Problem bei der Ausführung auf `t2.nano`-Instance-Typ zu beheben • Behebt den Bereinigungsinstallationsmodus, um Dateien zu entfernen, die vom Installationsprogramm nicht verfolgt werden	2. Februar 2021
2.0.160	• Behebt den `validate`-Befehl, um einen ungültigen Phasennamen zu erkennen. • Fügt den `w32tm resync`-Befehl in die `addroutes` -Aufgabe hinzu. • Behebt das Problem mit der Änderung der DNS-Suffixsuchreihenfolge. • Fügt Prüfbedingungen hinzu, um ungültige Benutzerdaten besser zu melden.	4. Dezember 2020
2.0.153	Fügt Sysprep-Funktionalität hinzu. UserData	3. November 2020

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.0.146	• Behebt ein Problem mit einer anderen Sprache als RootExtend Englisch. AMIs • Erteilt Benutzergruppen Schreibberechtigung für Protokolldateien. • Erstellt MS-Reserved-Partition für GPT-Volumes. • Fügt den Befehl list-volumes und das Volume-Dropdown in den Amazon EC2 Launch-Einstellungen hinzu. • Fügt einen get-agent-config Befehl zum Drucken der Datei agent-config.yml im Yaml- oder JSON-Format hinzu. • Löscht das statische Passwort, wenn kein öffentlicher Schlüssel erkannt wurde.	6. Oktober 2020
2.0.124	• Fügt eine Option hinzu, um die OS-Version auf dem Bildschirmhintergrund anzuzeigen. • Initialisiert verschlüsselte EBS-Volumes. • Fügt Routen für VPCs ohne lokalen DNS-Namen hinzu.	10. September 2020
2.0.104	• Erstellt die DNS-Suffix-Suchliste, wenn keine vorhanden ist. • Überspringt den Ruhezustand, wenn nicht angefordert.	12. August 2020
2.0.0	Erstversion.	30. Juni 2020

EC2Versionsverlauf des v2-Migrationstools starten

In der folgenden Tabelle werden die veröffentlichten Versionen des EC2 Launch v2-Migrationstools beschrieben.

Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn neue Versionen des EC2 Launch v2-Agents veröffentlicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Abonnieren Sie Benachrichtigungen für den EC2 Windows Launch Agent.

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.0.440	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.2046.	28. Oktober 2024
1.0.413	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1981.	9. August 2024
1.0.412	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1948.	7. August 2024
1.0.396	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1924.	11. Juni 2024
1.0.394	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1914.	6. Juni 2024
1.0.384	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1881.	8. Mai 2024
1.0.358	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1815.	8. März 2024
1.0.345	•	18. Januar 2024

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
	Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1739.	
1.0.342	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1702.	5. Januar 2024
1.0.331	• Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1643 • Ein Fehler beim Ausführen von `.Install.ps1 -DryRun` wurde behoben. • Behebt ein Problem, bei dem die Passwortkonfiguration `random` während der Migration von EC2 Config falsch eingestellt wurde. • Behebt einen Fehler, der auftritt, wenn `setWallpaper False` während der Migration von EC2 Launch auf eingestellt wurde.	3. November 2023
1.0.303	Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1580.	14. September 2023
1.0.286	Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1521.	14. Juli 2023
1.0.272	Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1303.	3. Mai 2023
1.0.262	Aktualisieren Sie das Migrationstool mit der neuesten Version des EC2 Launch v2-Agenten: 2.0.1245.	09. März 2023

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.0.241	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.1011.	7. Dezember 2022
1.0.218	• Validiert den aus den Metadaten der Instance abgerufenen Regionswert. • Behebt einen Fehler bei der Migration in Sprachpaketen. • Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.863.	3. September 2022
1.0.162	• Verschiebt die Logik zum Entfernen älterer Agenten auf die EC2 Launch v2-MSI. • Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.698.	18. März 2022
1.0.136	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.651.	13. Oktober 2021
1.0.130	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.548.	05. August 2021
1.0.113	Wird anstelle von IMDSv1 verwendet IMDSv2 .	4. Juni 2021
1.0.101	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.285.	12. März 2021
1.0.86	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.207.	3. Februar 2021
1.0.76	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.160.	4. Dezember 2020

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.0.69	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.153.	5. November 2020
1.0.65	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.146.	9. Oktober 2020
1.0.60	Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.124.	10. September 2020
1.0.54	• Installiert EC2 Launch v2, wenn keine Agents installiert sind. • Erhöht die Versionsnummer des EC2 Launch v2-Agents auf 2.0.104. • Entkoppelt SSM Agent.	12. August 2020
1.0.50	Entfernt die Abhängigkeit NuGet .	10. August 2020
1.0.0	Erstversion.	30. Juni 2020

Verwenden Sie den EC2 Launch v1-Agent, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen

Amazon Managed AMIs for Windows Server 2016 und 2019 enthält eine Reihe von Windows Powershell-Skripts namens EC2 Launch. EC2Launch führt Aufgaben beim ersten Start der Instance aus. Informationen zu den EC2 Launch-Versionen, die in AWS Windows enthalten sind AMIs, finden Sie in der AWS Windows AMI-Referenz.

> **Note**
>
> Der neueste Startagent für Windows Server 2016 und spätere Betriebssystemversionen ist EC2 Launch v2, der sowohl EC2 Config als auch EC2 Launch ersetzt und auf AWS Windows Server 2016 und 2019 vorinstalliert ist, dessen Namen AMIs mit `EC2LaunchV2-`

`Windows_Server-*` beginnen. Sie können auch Migrieren Sie zu EC2 Launch v2 mit dem Migrationstool oder manuell auf Windows Server 2016 und 2019 installieren und konfigurieren.
Um EC2 Launch with verwenden zu können IMDSv2, muss die Version 1.3.2002730 oder höher sein.

Sie können den folgenden PowerShell Windows-Befehl verwenden, um die installierte Version von Launch zu überprüfen. EC2

```
Test-ModuleManifest -Path "C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module
\Ec2Launch.psd1" | Select Version
```

EC2Aufgaben starten

EC2Launch führt beim ersten Start der Instanz standardmäßig die folgenden Aufgaben aus:

- Richtet einen neuen Bildschirmhintergrund ein, der Informationen über die Instance gibt.
- Setzt den Computernamen auf die private IPv4 Adresse der Instanz.
- Sendet Instance-Informationen an die EC2 Amazon-Konsole.
- Sendet den Fingerabdruck des RDP-Zertifikats an die Konsole. EC2
- Richtet ein zufälliges Passwort für das Administratorkonto ein.
- Fügt DNS-Suffixe hinzu.
- Erweitert die Betriebssystempartition dynamisch mit nicht partitioniertem Speicherplatz.
- Führt Benutzerdaten aus (falls angegeben). Weitere Informationen zur Angabe von Benutzerdaten finden Sie unter Befehle ausführen, wenn Sie eine EC2 Instance mit Benutzerdateneingabe starten.
- Stellt persistente statische Routen so ein, dass sie den Metadaten-Service und AWS KMS -Server erreichen.

> **Important**
>
> Wenn aus dieser Instance ein benutzerdefiniertes AMI erstellt wird, werden diese Routen als Teil der OS-Konfiguration erfasst. Alle neuen Instances, die über dieses AMI gestartet werden, übernehmen ungeachtet der Subnetz-Platzierung dieselben Routen. Informationen

zum Aktualisieren dieser Routen finden Sie unter Aktualisieren von Metadaten/KMS-Routen für Server 2016 und höher beim Starten eines benutzerdefinierten AMI.

Die folgenden Aufgaben tragen dazu bei, die Abwärtskompatibilität mit dem EC2 Config-Dienst aufrechtzuerhalten. Sie können EC2 Launch auch so konfigurieren, dass diese Aufgaben beim Start ausgeführt werden:

- Initialisieren von sekundären EBS-Volumes.
- Senden Sie Windows-Ereignisprotokolle an die EC2 Konsolenprotokolle.
- Senden Sie die Meldung „Windows ist einsatzbereit“ an die EC2 Konsole.

EC2Starten Sie die Verzeichnisstruktur

EC2Launch ist standardmäßig auf Windows Server 2016 und höher AMIs im Stammverzeichnis installiert`C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch`.

> **Note**
>
> Windows blendet Dateien und Ordner unter `C:\ProgramData` standardmäßig aus. Um EC2 Startverzeichnisse und Dateien anzuzeigen, müssen Sie entweder den Pfad in Windows Explorer eingeben oder die Ordnereigenschaften so ändern, dass versteckte Dateien und Ordner angezeigt werden.

Das Verzeichnis `Launch` enthält die folgenden Unterverzeichnisse.

- `Scripts`— Enthält die PowerShell Skripts, aus denen EC2 Launch besteht.
- `Module`— Enthält das Modul zum Erstellen von Skripten im Zusammenhang mit Amazon EC2.
- `Config` — Enthält Script-Konfigurationsdateien, die Sie anpassen können.
- `Sysprep` — Enthält Sysprep-Ressourcen.
- `Settings` — Enthält eine Anwendung für die grafische Benutzeroberfläche von Sysprep.
- `Library`— Enthält gemeinsam genutzte Bibliotheken für EC2 Launch-Agenten.
- `Logs` — Enthält von Scripts generierte Protokolldateien.

Telemetrie

Bei Telemetrie handelt es sich AWS um zusätzliche Informationen, die Ihnen helfen, Ihre Anforderungen besser zu verstehen, Probleme zu diagnostizieren und Funktionen bereitzustellen, mit denen Sie Ihre AWS Dienste noch besser nutzen können.

EC2Starten Sie die Version `1.3.2003498` und erfassen Sie später Telemetriedaten, z. B. Nutzungsmetriken und Fehler. Diese Daten werden von der EC2 Amazon-Instance gesammelt, auf der EC2 Launch ausgeführt wird. Dies schließt alle Windows ein, die AMIs Eigentum von AWS.

Die folgenden Telemetriearten werden von EC2 Launch erfasst:

- Nutzungsinformationen – Agent-Befehle, Installationsmethode und geplante Ausführungsfrequenz.
- Fehler und Diagnoseinformationen – Agent-Installation und Ausführen von Fehlercodes.

Beispiele für die gesammelten Daten:

```
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: IsAgentScheduledPerBoot=true
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: IsUserDataScheduledPerBoot=true
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandCode=1
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentCommandErrorCode=5
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentInstallCode=2
2021/07/15 21:44:12Z: EC2LaunchTelemetry: AgentInstallErrorCode=0
```

Die Telemetrie ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Telemetriesammlung jederzeit deaktivieren. Wenn Telemetrie aktiviert ist, sendet EC2 Launch Telemetriedaten ohne zusätzliche Kundenbenachrichtigungen.

Ihre Entscheidung, Telemetrie zu aktivieren oder zu deaktivieren, wird erfasst.

Sie können die Telemetriesammlung aktivieren oder deaktivieren. Ihre Auswahl zur Aktivierung bzw. Deaktivierung von Telemetrie wird erfasst, um sicherzustellen, dass wir die festgelegte Option einhalten.

Telemetrie-Sichtbarkeit

Wenn Telemetrie aktiviert ist, wird sie in der EC2 Amazon-Konsolenausgabe wie folgt angezeigt:

```
2021/07/15 21:44:12Z: Telemetry: <Data>
```

Deaktivieren der Telemetrie auf einer Instance

Um Telemetrie durch Festlegen einer Systemumgebungsvariablen zu deaktivieren, führen Sie den folgenden Befehl als Administrator aus:

```
setx /M EC2LAUNCH_TELEMETRY 0
```

Um die Telemetrie während der Installation zu deaktivieren, führen Sie `install.ps1` wie folgt aus:

```
. .\install.ps1 -EnableTelemetry:$false
```

Weitere Themen für Launch EC2

- Installieren Sie die neueste Version von EC2 Launch
- Konfigurieren Sie den EC2 Launch v1-Agenten auf Ihrer Windows-Instanz
- EC2Starten Sie den Versionsverlauf

Installieren Sie die neueste Version von EC2 Launch

Gehen Sie wie folgt vor, um die neueste Version von EC2 Launch herunterzuladen und auf Ihren Instances zu installieren.

Um die neueste Version von EC2 Launch herunterzuladen und zu installieren

1. Wenn Sie EC2 Launch bereits auf einer Instance installiert und konfiguriert haben, erstellen Sie eine Sicherungskopie der EC2 Launch-Konfigurationsdatei. Beim Installationsprozess werden Änderungen an dieser Datei nicht übernommen. Standardmäßig befindet sich die Datei im Verzeichnis `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.
2. Laden Sie EC2-Windows-Launch.zip in ein Verzeichnis auf der Instance herunter.
3. Laden Sie die Datei install.ps1 in dasselbe Verzeichnis herunter, in das Sie `EC2-Windows-Launch.zip` heruntergeladen haben.
4. Führen Sie Folgendes aus:`install.ps1`
5. Wenn Sie eine Sicherungskopie der EC2 Launch-Konfigurationsdatei erstellt haben, kopieren Sie sie in das `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config` Verzeichnis.

Um die neueste Version von EC2 Launch herunterzuladen und zu installieren, verwenden Sie PowerShell

Wenn Sie EC2 Launch bereits auf einer Instance installiert und konfiguriert haben, erstellen Sie eine Sicherungskopie der EC2 Launch-Konfigurationsdatei. Beim Installationsprozess werden Änderungen an dieser Datei nicht übernommen. Standardmäßig befindet sich die Datei im Verzeichnis `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.

Um die neueste Version von EC2 Launch mit zu installieren PowerShell, führen Sie als Administrator die folgenden Befehle in einem PowerShell Fenster aus:

```
mkdir $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch
$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Launch/latest/EC2-Windows-
Launch.zip"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\" + $(Split-Path -Path $Url -
Leaf)
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Launch/latest/install.ps1"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\" + $(Split-Path -Path $Url -
Leaf)
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
& $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Launch\install.ps1
```

> **Note**
>
> Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:
>
> ```
> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
> ```

Überprüfen Sie die Installation, indem Sie den Launch-Agent überprüfen. Führen Sie die folgenden Befehle in einem PowerShell Fenster als Administrator aus:

```
Import-Module C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module\Ec2Launch.psm1
Import-LocalizedData -BaseDirectory C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module\ -
FileName 'Ec2Launch.psd1' -BindingVariable moduleManifest
$moduleManifest.Get_Item('ModuleVersion')
```

Konfigurieren Sie den EC2 Launch v1-Agenten auf Ihrer Windows-Instanz

Nachdem Ihre Instance zum ersten Mal initialisiert wurde, können Sie EC2 Launch so konfigurieren, dass es erneut ausgeführt wird und verschiedene Startaufgaben ausführt.

Aufgaben

- Konfigurieren von Initialisierungsaufgaben
- Planen EC2 Sie den Start so, dass er bei jedem Start ausgeführt wird
- Initialisieren von Laufwerken und Zuordnen von Laufwerksbuchstaben
- Senden Sie Windows-Ereignisprotokolle an die Konsole EC2
- Senden einer „Windows ist einsatzbereit“-Meldung nach erfolgreichem Start

Konfigurieren von Initialisierungsaufgaben

Geben Sie die Einstellungen in der Datei `LaunchConfig.json` an, um die folgenden Initialisierungsaufgaben zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- Stellen Sie den Computernamen auf die private IPv4 Adresse der Instanz ein.
- Stellen Sie den Monitor so ein, dass er immer eingeschaltet bleibt.
- Erstellen eines neuen Bildschirmhintergrunds.
- Hinzufügen einer DNS-Suffixliste.

> **Note**
>
> Dadurch wird eine DNS-Suffixsuche für die folgende Domain hinzugefügt und andere Standardsuffixe konfiguriert. Weitere Informationen zur Einrichtung von DNS-Suffixen durch Start-Agenten finden Sie unter Konfigurieren Sie das DNS-Suffix für EC2 Windows-Startagenten.
>
> ```
> region.ec2-utilities.amazonaws.com
> ```

- Erweitern der Größe des Boot-Volumes.
- Legen Sie das Administrator-Passwort fest.

So konfigurieren Sie die Initialisierungseinstellungen

1. Öffnen Sie in der Instance, die Sie konfigurieren möchten, die folgende Datei in einem Texteditor: `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config\LaunchConfig.json`.
2. Aktualisieren Sie nach Bedarf die folgenden Einstellungen, und speichern Sie Ihre Änderungen. Geben Sie in `adminPassword` nur dann ein Passwort an, wenn `adminPasswordtype` `Specify` ist.

```
{
 "setComputerName": false,
 "setMonitorAlwaysOn": true,
 "setWallpaper": true,
 "addDnsSuffixList": true,
 "extendBootVolumeSize": true,
 "handleUserData": true,
 "adminPasswordType": "Random | Specify | DoNothing",
 "adminPassword": "password that adheres to your security policy (optional)"
}
```

Die Passworttypen sind wie folgt definiert:

`Random`

EC2Launch generiert ein Passwort und verschlüsselt es mit dem Schlüssel des Benutzers. Die Einstellung wird vom System nach dem Start der Instance deaktiviert, so dass das Passwort weiterhin gilt, wenn die Instance neu gestartet bzw. angehalten und gestartet wird.

`Specify`

EC2Launch verwendet das Passwort, das Sie unter angeben. `adminPassword` Wenn das Passwort nicht den Systemanforderungen entspricht, generiert EC2 Launch stattdessen ein zufälliges Passwort. Das Kennwort wird `LaunchConfig.json` als Klartext gespeichert und gelöscht, nachdem Sysprep das Administratorkennwort festgelegt hat. EC2Launch verschlüsselt das Kennwort mithilfe des Benutzerschlüssels.

`DoNothing`

EC2Launch verwendet das Passwort, das Sie in der `unattend.xml` Datei angeben. Wenn Sie in der Datei `unattend.xml` kein Passwort angeben, ist das Administratorkonto deaktiviert.

3. Führen Sie in Windows den folgenden Befehl aus PowerShell, um die Ausführung des Skripts als geplante Windows-Task zu planen. Das Script wird beim nächsten Starten einmal ausgeführt und deaktiviert dann die erneute Ausführung dieser Aufgaben.

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -Schedule
```

Planen EC2 Sie den Start so, dass er bei jedem Start ausgeführt wird

Sie können EC2 Launch so planen, dass es bei jedem Start statt nur beim ersten Start ausgeführt wird.

So aktivieren EC2 Sie die Ausführung von Launch bei jedem Start:

1. Öffnen Sie Windows PowerShell und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
SchedulePerBoot
```

2. Alternativ können Sie die ausführbare Datei mit dem folgenden Befehl ausführen:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Settings\Ec2LaunchSettings.exe
```

   Wählen Sie dann `Run EC2Launch on every boot` aus. Sie können angeben, dass Ihre EC2 Instanz `Shutdown without Sysprep` oder`Shutdown with Sysprep`.

> **Note**
>
> Wenn Sie EC2 Launch so einrichten, dass es bei jedem Start ausgeführt wird, passiert bei der nächsten Ausführung von EC2 Launch Folgendes:
>
> - Wenn immer noch auf gesetzt `AdminPasswordType` ist`Random`, generiert EC2 Launch beim nächsten Start ein neues Passwort. `AdminPasswordType`Ist nach dem Start automatisch auf eingestellt, um `DoNothing` zu verhindern, dass EC2 Launch bei nachfolgenden Systemstarts neue Passwörter generiert. Um zu verhindern, dass EC2 Launch beim ersten Start ein neues Passwort generiert, setzen Sie die Einstellung `DoNothing` vor `AdminPasswordType` dem Neustart manuell auf.

- `HandleUserData` wird auf `false` zurückgesetzt, es sei denn, für die Benutzerdaten ist `persist` für die Einstellung `true` angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Benutzerdatenskripts”.

Initialisieren von Laufwerken und Zuordnen von Laufwerksbuchstaben

Geben Sie Einstellungen in der `DriveLetterMappingConfig.json` Datei an, um Laufwerksbuchstaben den Volumes auf Ihrer EC2 Instance zuzuordnen. Das Skript initialisiert Laufwerke, die noch nicht initialisiert und partitioniert sind. Weitere Informationen zum Abrufen von Volume-Details in Windows finden Sie unter Get-Volume in der Microsoft-Dokumentation.

So ordnen Sie Volumes Laufwerkbuchstaben zu

1. Öffnen Sie die Datei `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config\DriveLetterMappingConfig.json` in einem Text-Editor.
2. Geben Sie die folgenden Volume-Einstellungen an, und speichern Sie Ihre Änderungen:

```
{
 "driveLetterMapping": [
  {
   "volumeName": "sample volume",
   "driveLetter": "H"
  }
 ]
}
```

3. Öffnen Sie Windows PowerShell und führen Sie mit dem folgenden Befehl das EC2 Startskript aus, das die Festplatten initialisiert:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1
```

Fügen Sie die Flag `-Schedule` wie folgt hinzu, um die Datenträger bei jedem Start der Instance zu initialisieren:

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1 -Schedule
```

Senden Sie Windows-Ereignisprotokolle an die Konsole EC2

Geben Sie Einstellungen in der `EventLogConfig.json` Datei an, um Windows-Ereignisprotokolle an EC2 Konsolenprotokolle zu senden.

So konfigurieren Sie die Einstellungen zum Senden von Windows-Ereignisprotokollen

1. Öffnen Sie in der Instance die Datei `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config\EventLogConfig.json` in einem Text-Editor.
2. Konfigurieren Sie die folgenden Protokoll-Einstellungen an, und speichern Sie Ihre Änderungen:

```
{
 "events": [
  {
   "logName": "System",
   "source": "An event source (optional)",
   "level": "Error | Warning | Information",
   "numEntries": 3
  }
 ]
}
```

3. Führen Sie in Windows PowerShell den folgenden Befehl aus, sodass das System das Skript so plant, dass es bei jedem Start der Instanz als geplante Windows-Aufgabe ausgeführt wird.

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\SendEventLogs.ps1 -Schedule
```

   Es kann drei Minuten oder länger dauern, bis die Protokolle in den EC2 Konsolenprotokollen erscheinen.

Senden einer „Windows ist einsatzbereit“-Meldung nach erfolgreichem Start

Der EC2 Config-Dienst hat nach jedem Start die Meldung „Windows ist bereit“ an die EC2 Konsole gesendet. EC2Launch sendet diese Nachricht erst nach dem ersten Start. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit dem EC2 Config-Dienst können Sie EC2 Launch so planen, dass diese Nachricht nach jedem Start gesendet wird. Öffnen Sie auf der Instanz Windows PowerShell und führen Sie den folgenden Befehl aus. Das System führt das Skript als geplante Windows-Task aus.

```
C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\SendWindowsIsReady.ps1 -Schedule
```

EC2Starten Sie den Versionsverlauf

> **Important**
>
> Ab dem 1. Januar 2025 werden nur die letzten beiden Versionen unterstützt. Wenn eine neue Version veröffentlicht wird, wird die älteste zuvor unterstützte Version automatisch als privat markiert und steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

Informationen zum Herunterladen und Installieren der neuesten Version von EC2 Launch finden Sie unterInstallieren Sie die neueste Version von EC2 Launch.

Sie können Benachrichtigungen erhalten, wenn neue Versionen des EC2 Launch Agents veröffentlicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Abonnieren Sie Benachrichtigungen für den EC2 Windows Launch Agent.

Die folgenden EC2 Launch Agent-Versionen werden unterstützt und stehen zum Download zur Verfügung.

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2005119	• Es wurde ein Problem behoben, bei dem `Invoke-Userdata` ein Aufruf ohne Parameter fehlschlug.	11. Februar 2025
1.3.2005065	• Es wurde ein Problem behoben, bei dem RDP-Zertifikatsinformationen nicht ordnungsgemäß abgerufen oder validiert wurden. Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der die Remotedesktopservices bei Bedarf automatisch gestartet werden können.	22. Oktober 2024

Die folgenden früheren Versionen von EC2 Launch stehen nicht mehr zum Herunterladen zur Verfügung.

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2005008	• `Set-Wallpaper` wurde aktualisiert, sodass auf einen einfarbigen Hintergrund zurückgegriffen wird, falls das Standard-Hintergrundbild nicht gefunden wird.	6. August 2024
1.3.2004959	• Die Installationslogik wurde aktualisiert, um eine nicht unterstützte Installation unter Windows Server 2025 oder höher zu verhindern.	2. Juli 2024
1.3.2004891	• Es wurde ein Problem behoben, bei dem `HandleUserData` nicht wie erwartet auf `false` eingestellt war. • Es wurde eine `Encrypted` -Passwortoption zu `LaunchConfig.json` hinzugefügt. • Das `Settings UI`-Verhalten wurde geändert, damit das vom Benutzer angegebene Passwort standardmäßig verschlüsselt wird. • Es wurde `SetAdminPasswordConfig.ps1` hinzugefügt, um die `Specify`-Kennwortoption in die `Encrypted` -Kennwortoption in der Agenten-Konfigurationsdatei zu konvertieren.	31. Mai 2024
1.3.2004617	• Ein Fehler beim Einstellen des Hintergrundbilds wurde behoben.	15. Januar 2024
1.3.2004592	• Die von install.ps1 festgelegten Zugriffsrechte für `%ProgramData%\Amazon\EC2-Windows\Launch` wurden aktualisiert. •	2. Januar 2024

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
	Eingeschränkter Zugriff auf EC2 Startordner/Dateien nur für Standardbenutzerkonten mit Lese- und Ausführungsrechten. • Der Agent wartet nun nicht mehr auf die Initialisierung des Instance Metadata Service (IMDS), wenn IMDS für die Instance nicht aktiviert ist. • Beim Warten auf die Initialisierung des IMDS wurde ein Zeitlimit von fünf Minuten hinzugefügt. • Der Agent schreibt nun die Telemetriedaten vor der `Windows is Ready`-Meldung in das Konsolenprotokoll der Instance, anstatt danach. • Mehrere neue Instance-Typen unterstützen jetzt Bildschirmhintergründe. Weitere Informationen zu Zugriffs- und Benutzerkontenberechtigungen für EC2 Launch-Verzeichnisse finden Sie unter. the section called “EC2Starten Sie die Verzeichnisstruktur”	
1.3.2004491	• Telemetrie wurde hinzugefügt, um die Verwendung der Option Administratorpasswort angeben zu überwachen.	9. November 2023
1.3.2004462	• Es wurde ein Leerungsvorgang nach jedem Schreibvorgang in die serielle Konsole hinzugefügt.	18. Oktober 2023

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2004438	• Einschränkung der Übertragung von Domainnamen auf der Grundlage eines Registrierungseintrags: `HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel` . • `UserdataExecution.log` -Berechtigungen nur auf `Administrators` beschränkt. • Dem Windows-Ereignisprotokoll wurden Fehlermeldungen hinzugefügt, wenn die Protokollinitialisierung fehlschlägt.	04. Oktober 2023
1.3.2004256	• `EnableSCSIPersistentReservations` -Wert dem Konsolenprotokoll hinzugefügt. • Wiederholungsfunktion für Get-ConsolePort hinzugefügt.	07. Juli 2023
1.3.2004052	• Fehler behoben, wenn beim Start der Instance kein SSH-Schlüssel angegeben wurde. • Aktualisiert, um bei einem Fehler erneut zu versuchen, den Amazon SSMAgent Windows-Dienst zu starten. • Es wurde aktualisiert, sodass SysprepInstance .ps1 fehlschlägt, falls BeforeSysprep .cmd mit einem Exit-Code ungleich Null fehlschlägt.	08. März 2023
1.3.2003975	• Problem behoben, das sich auf Packer-AMI-Builds auswirkte, bei dem `SysprepInstance.ps1` einen `$LastErrorCode` von 1 zurückgegeben hat.	24. Dezember 2022

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2003961	• Problem behoben, bei dem explizit angegebene Administratorkennwörter auf schnell gestarteten Instances mit einem zufälligen Passwort überschrieben wurden. • Problem behoben, bei dem der SSM-Agent auf kleineren Instance-Typen nicht gestartet werden konnte. • Problem behoben, bei dem das Instance-Konsolenprotokoll `RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT: 0000000 0000000000000000` anstelle eines gültigen RDP-Zertifikats einen Fingerabdruckwert enthielt.	6. Dezember 2022
1.3.2003923	• Behebt die Logik für die Suche nach Netzwerkadaptern, wenn die PDevice Pn-ID leer ist.	9. November 2022
1.3.2003919	• Aktualisiert Get-ConsolePort , um PCI-Segmentinformationen zu verwenden. • Problem behoben, bei dem nach einem Neustart ein falscher Netzwerkadapter ausgewählt werden konnte. • Die start-SSM-Agent Timeout-Logik wurde behoben. • Die Abwärtskompatibilität für den Alias der AdminCredentials Sendefunktion wurde behoben.	8. November 2022
1.3.2003857	• Priorisiert Adapter mit einem Standard-Gateway, wenn der primäre Netzwerkadapter ausgewählt ist. • Speicherinterne Passwortverschlüsselung erweitert.	3. Oktober 2022

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2003824	• Fehler bei `setComputerName` behoben. • Logik hinzugefügt, um die Windows-Aktivierung bei Erkennung eines BYOL-Abrechnungscodes zu überspringen. • Speicherinterne Passwortverschlüsselung hinzugefügt. • Fehler bei der Volume-Initialisierung auf `m6id.4xlarge` behoben.	30. August 2022
1.3.2003691	• Die IMDS-Wartelogik wurde aktualisiert, sodass nur Anfragen gestellt werden. IMDSv2 • Fehler behoben, der die eGPU-Installation beeinträchtigte.	21. Juni 2022
1.3.2003639	• Die Wartelogik des Netzwerkadapters wurde hinzugefügt, um die Verwendung vor der Initialisierung zu verhindern. • Kleinere Probleme wurden behoben.	10. Mai 2022
1.3.2003498	• Telemetrie hinzugefügt. • Verknüpfung zur Einstellungen-Benutzeroberfläche hinzugefügt. • Formatierte Skripte. PowerShell • Das Problem, dass das System heruntergefahren wurde, bevor BeforeSysprep .cmd abgeschlossen wurde, wurde behoben.	31. Januar 2022

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2003411	Logik zur Passworterstellung geändert, um Passwörter mit geringer Komplexität auszuschließen.	04. August 2021
1.3.2003364	Aktualisierte Installation — mit Support. EgpuManager IMDSv2	7. Juni 2021
1.3.2003312	• Protokollzeilen vor und nach `setMonitorAlwaysOn` -Einstellung hinzugefügt. • Die AWS Nitro Enclaves-Paketversion wurde zum Konsolenprotokoll hinzugefügt.	04. Mai 2021
1.3.2003284	Das Berechtigungsmodell wurde verbessert, indem der Speicherort von Benutzerdaten zu `LocalAppData` aktualisiert wurde.	23. März 2021
1.3.2003236	• Aktualisierte Methode zum Festlegen des Benutzerpassworts in `Set-AdminAccount` und `Randomize-LocalAdminPassword` . • Behoben`InitializeDisks` , um zu überprüfen, ob die Festplatte nur auf Lesen eingestellt ist, bevor sie auf beschreibbar gesetzt wird.	11. Februar 2021
1.3.2003210	Lokalisierungsupdate für `install.ps1` .	7. Januar 2021
1.3.2003205	Sicherheitsupdate für `install.ps1` zum Aktualisieren von Berechtigungen für das `%ProgramData%AmazonEC2-WindowsLaunchModuleScripts` -Verzeichnis.	28. Dezember 2020
1.3.2003189	`w32tm resync` hinzugefügt, nachdem Routen hinzugefügt wurden.	4. Dezember 2020

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2003155	Informationen zum Instance-Typ wurden aktualisiert.	25. August 2020
1.3.2003150	`OsCurrentBuild` und `OsReleaseId` zur Konsolenausgabe hinzugefügt.	22. April 2020
1.3.2003040	IMDS Version 1 Fallback-Logik wurde korrigiert.	7. April 2020
1.3.2002730	Unterstützung für IMDS V2 hinzugefügt.	3. März 2020
1.3.2002240	Kleinere Probleme wurden behoben.	31. Oktober 2019
1.3.2001660	Automatisches Anmeldeproblem für Benutzer ohne Passwort nach der ersten Ausführung von Sysprep behoben.	2. Juli 2019
1.3.2001360	Kleinere Probleme wurden behoben.	27. März 2019
1.3.2001220	Alle PowerShell Skripte sind signiert.	28. Februar 2019
1.3.2001200	Es wurde ein Problem mit InitializeDisks .ps1 behoben, bei dem durch die Ausführung des Skripts auf einem Knoten in einem Windows Server-Failovercluster Laufwerke auf Remotekno ten formatiert wurden, deren Laufwerksbuchstabe dem lokalen Laufwerksbuchstaben entsprach.	27. Februar 2019
1.3.2001160	Das fehlende Hintergrundbild in Windows 2019 wurde hinzugefü gt.	22. Februar 2019

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.2001040	• Es wurde ein Plug-In hinzugefügt, mit dem sich einstellen lässt, dass der Monitor nie ausgeschaltet wird, um ACPI-Probleme zu beheben. • SQL Server-Edition und -Version werden in die Konsole geschrieben.	21. Januar 2019
1.3.2000930	Problem beim Hinzufügen von Routen zu Metadaten bei aktiviertem IPv6 behoben. ENIs	2. Januar 2019
1.3.2000760	• Standardkonfiguration für RSS- und Empfangswarteschlangen-Einstellungen für ENA-Geräte hinzugefügt. • Ruhezustand während Sysprep deaktiviert.	5. Dezember 2018
1.3.2000630	• Route 169.254.169.253/32 für DNS-Server hinzugefügt. • Filter der Einstellung des Admin-Benutzers hinzugefügt. • Verbesserungen beim Instance-Ruhezustand. • Option hinzugefügt, um EC2 Launch so zu planen, dass er bei jedem Start ausgeführt wird.	9. November 2018
1.3.2000430.0	• Route 169.254.169.123/32 zum AMZN-Zeitservice hinzugefügt. • Route 169.254.169.249/32 zum GRID-Lizenzdienst hinzugefügt. • Beim Versuch, Systems Manager zu starten, wurde ein Timeout von 25 Sekunden hinzugefügt.	19. September 2018

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.200039.0	• Fehlerhafte Laufwerksbeschriftung für EBS NVME-Volumes behoben. • Zusätzliche Protokollierung für NVME-Treiberversionen hinzugefügt.	15. August 2018
1.3.2000080	Kleinere Probleme wurden behoben.	
1.3.610	Behebung eines Fehlers mit der Umleitung von Ausgabe und Fehlern von Benutzerdaten zu Dateien.	
1.3.590	• Hinzufügung fehlender Instance-Types im Hintergrundbild. • Behebung eines Fehlers mit Laufwerkbuchstabenzuordnung und Festplatteninstallation.	
1.3.580	• Behebung von `Get-Metadata` zur Verwendung der Standard-Systemproxyeinstellungen für Webanfragen. • Ein Sonderfall für die NVMe Festplatteninitialisierung wurde hinzugefügt. • Kleinere Probleme wurden behoben.	
1.3.550	Hinzufügung einer `-NoShutdown` -Option zur Aktivierung von Sysprep ohne Herunterfahren.	
1.3.540	Kleinere Probleme wurden behoben.	
1.3.530	Kleinere Probleme wurden behoben.	
1.3.521	Kleinere Probleme wurden behoben.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.3.0	• Ein Problem mit einer hexadezimalen Länge für eine Computer-Namen-Änderung wurde behoben. • Ein Problem mit einer möglichen Neustartschleife für eine Computer-Namen-Änderung wurde behoben. • Ein Problem mit der Einrichtung eines Bildschirmhintergrunds wurde behoben.	
1.2.0	• Update zur Anzeige von Informationen über das installierte Betriebssystem (OS) im EC2 Systemprotokoll. • Update, um EC2 Launch und SSM Agent-Version im EC2 Systemprotokoll anzuzeigen. • Kleinere Probleme wurden behoben.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
1.1.2	• Update zur Anzeige von ENA-Treiberinformationen im EC2 Systemprotokoll. • Aktualisierung zum Ausschließen von Hyper-V von primärer NIC-Filterlogik. • AWS KMS Server und Port wurden dem Registrierungsschlüssel für die KMS-Aktivierung hinzugefügt. • Die Einrichtung des Bildschirmhintergrunds wurde für mehrere Benutzer verbessert. • Aktualisierung zum Löschen von Routen aus dem persistenten Speicher. • Aktualisierung zum Entfernen des z von Availability Zone in der DNS-Suffixliste. • Update zur Behebung eines Problems mit dem Tag <runAsLocal System> in den Benutzerdaten.	
1.1.1	Erstversion.	

Verwenden Sie den EC2 Config-Dienst, um Aufgaben beim Start einer EC2 Legacy-Windows-Betriebssysteminstanz auszuführen

> **Note**
>
> EC2Config hat das Ende des Supports erreicht. Die Betriebssystemversionen, auf denen es ausgeführt wird, werden von Microsoft nicht mehr unterstützt. Wir empfehlen dringend, ein Aktualisierung auf den neuesten Start-Agenten durchzuführen.

> Der neueste Startagent für Windows Server 2022 und spätere Betriebssystemversionen ist EC2Launch v2, der sowohl EC2 Config als auch EC2 Launch ersetzt und auf AWS Windows Server 2022 und 2025 AMIs vorinstalliert ist. Sie können auch Migrieren Sie zu EC2 Launch v2 mit dem Migrationstool oder manuell auf Windows Server 2016 und 2019 installieren und konfigurieren.

Versionen von Windows AMIs für Windows Server vor Windows Server 2016 enthalten einen optionalen Dienst, den EC2 Config-Dienst (`EC2Config.exe`). EC2Config wird gestartet, wenn die Instance gestartet wird, und führt während des Starts und jedes Mal, wenn Sie die Instance beenden oder starten, Aufgaben aus. EC2Config kann auch Aufgaben bei Bedarf ausführen. Einige dieser Aufgaben sind automatisch aktiviert, während andere manuell aktiviert werden müssen. Obwohl dieser Service optional ist, liefert er Zugriff auf erweiterte Features, die anderweitig nicht verfügbar sind. Dieser Dienst wird im LocalSystem Konto ausgeführt.

Der EC2 Config-Dienst führt Sysprep aus, ein Microsoft-Tool, mit dem Sie ein benutzerdefiniertes Windows-AMI erstellen können, das wiederverwendet werden kann. Wenn EC2 Config Sysprep aufruft, verwendet es die Dateien in, `%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService\Settings` um zu bestimmen, welche Operationen ausgeführt werden sollen. Sie können diese Dateien indirekt mit dem Systemdialogfeld „EC2Diensteigenschaften“ oder direkt mit einem XML-Editor oder einem Texteditor bearbeiten. Es gibt jedoch einige erweiterte Einstellungen, die nicht im Dialogfeld EC2-Serviceeigenschaften verfügbar sind. Diese Einträge müssen Sie direkt bearbeiten.

Wenn Sie ein AMI aus einer Instance erstellen, nachdem Sie deren Einstellungen aktualisiert haben, werden die neuen Einstellungen auf alle Instances angewandt, die von diesem AMI gestartet werden. Weitere Informationen über die Erstellung eines AMI finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

EC2Config verwendet Einstellungsdateien, um seinen Betrieb zu steuern. Sie können diese Einstellungsdateien aktualisieren, indem Sie entweder ein grafisches Tool verwenden oder die XML-Dateien direkt bearbeiten. Die Binärdateien des Service sowie zusätzliche Dateien befinden sich im Verzeichnis `%ProgramFiles%\Amazon\EC2ConfigService`.

Inhalt

- EC2Config und AWS Systems Manager
- EC2Config
- EC2Dateien mit Konfigurationseinstellungen

- Installieren Sie die neueste Version von EC2 Config
- .NET-Proxyeinstellungen für den EC2 Config-Dienst konfigurieren
- Legen Sie die Eigenschaften des EC2 Config-Dienstes im Systemdialog auf Ihrer EC2 Windows-Instanz fest
- Probleme mit dem EC2 Config Launch Agent beheben
- EC2Versionsverlauf von Config

EC2Config und AWS Systems Manager

Der EC2 Config-Dienst verarbeitet Systems Manager Manager-Anfragen AMIs für Instanzen, die mit Versionen von Windows Server vor Windows Server 2016 erstellt wurden, die vor November 2016 veröffentlicht wurden.

Zu den Instanzen, AMIs die für Versionen von Windows Server vor Windows Server 2016 erstellt wurden und nach November 2016 veröffentlicht wurden, gehören der EC2 Config-Dienst und der SSM-Agent. EC2Config führt alle zuvor beschriebenen Aufgaben aus, und der SSM Agent verarbeitet Anfragen nach Systems Manager Manager-Funktionen wie Run Command und State Manager.

Sie können Run Command verwenden, um Ihre vorhandenen Instances auf die neueste Version des EC2 Config-Dienstes und des SSM-Agenten zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des SSM-Agenten mithilfe von Run Command im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.

EC2Config

EC2Config führt erste Startaufgaben aus, wenn die Instanz zum ersten Mal gestartet wird, und deaktiviert sie dann. Um diese Aufgaben erneut ausführen zu können, müssen Sie sie vor dem Herunterfahren der Instance ausdrücklich aktivieren oder Sysprep manuell ausführen. Es handelt sich dabei um die folgenden Aufgaben:

- Einrichtung eines zufälligen, verschlüsselten Passworts für das Administratorkonto.
- Generation und Installation des Hostzertifikats zur Verwendung für die Remote Desktop Connection.
- Erweiterung der Betriebssystempartition, um den gesamten nicht partitionierten Speicherplatz mit einzuschließen.

- Ausführung der angegebenen Benutzerdaten (sowie von Cloud-Init, sofern installiert). Weitere Informationen zur Angabe von Benutzerdaten finden Sie unter Befehle ausführen, wenn Sie eine EC2 Instance mit Benutzerdateneingabe starten.

EC2Config führt bei jedem Start der Instanz die folgenden Aufgaben aus:

- Änderung des Hostnamens, sodass er mit der privaten IP-Adresse in Hexa-Schreibweise übereinstimmt. (Diese Aufgabe ist standardmäßig deaktiviert und muss zunächst aktiviert werden, um beim Start der Instance ausgeführt werden zu können.)
- Konfiguration des Schlüsselverwaltungsservers (Key Management Server,AWS KMS), Überprüfung des Aktivierungsstatus von Windows und gegebenenfalls die Aktivierung von Windows.
- Mounten aller Amazon EBS-Volumes und Instance-Speicher-Volumes sowie Zuweisung der Volumenamen zu den Laufwerkbuchstaben.
- Schreiben der Ereignisprotokolleinträge in die Konsole, um die Fehlerbehebung zu unterstützen. (Diese Aufgabe ist standardmäßig deaktiviert und muss zunächst aktiviert werden, um beim Start der Instance ausgeführt werden zu können.)
- Mitteilung an die Konsole schreiben, dass Windows einsatzbereit ist.
- Fügen Sie dem primären Netzwerkadapter eine benutzerdefinierte Route hinzu, um die folgenden IP-Adressen zu aktivieren, wenn eine oder mehrere Netzwerkkarten angeschlossen NICs sind: `169.254.169.250169.254.169.251`, und`169.254.169.254`. Diese Adressen werden von der Windows-Aktivierung und beim Zugriff auf Instance-Metadaten verwendet.

> **Note**
>
> Wenn das Windows-Betriebssystem für die Verwendung konfiguriert ist IPv4, können diese IPv4 verknüpfungslokalen Adressen verwendet werden. Wenn das Windows-Betriebssystem den IPv4 Netzwerkprotokollstapel deaktiviert hat und IPv6 stattdessen verwendet, fügen Sie `[fd00:ec2::250]` anstelle von `169.254.169.250` und hinzu. `169.254.169.251` Dann fügen Sie `[fd00:ec2::254]` anstelle von `169.254.169.254` hinzu.

EC2Config führt jedes Mal, wenn sich ein Benutzer anmeldet, die folgende Aufgabe aus:

- Anzeigen der Informationen zum Bildschirmhintergrund auf dem Desktop-Hintergrund.

Während die Instance läuft, können Sie EC2 Config auffordern, die folgende Aufgabe bei Bedarf auszuführen:

- Ausführung von Sysprep und Herunterfahren der Instance, damit Sie daraus ein AMI erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep.

EC2Dateien mit Konfigurationseinstellungen

Die Einstellungsdateien steuern den Betrieb des EC2 Config-Dienstes. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings`:

- `ActivationSettings.xml`: Steuert die Produktaktivierung mithilfe eines Schlüsselverwaltungsservers (AWS KMS).
- `AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json`— Steuert, an welche Leistungsindikatoren CloudWatch und welche Protokolle an Logs gesendet werden sollen. CloudWatch
- `BundleConfig.xml`— Steuert, wie EC2 Config eine durch einen Instance-Speicher gestützte Instance für die AMI-Erstellung vorbereitet.
- `Config.xml` — Steuert die primären Einstellungen.
- `DriveLetterConfig.xml` — Steuert die Zuweisung der Laufwerkbuchstaben.
- `EventLogConfig.xml` — Steuert die Ereignisprotokollinformationen, die während des Starts der Instance auf der Konsole angezeigt werden.
- `WallpaperSettings.xml` — Steuert die Informationen, die auf dem Desktop-Hintergrund angezeigt werden.

ActivationSettings.xml

Diese Datei enthält Einstellungen, die die Produktaktivierung steuern. Beim Booten von Windows überprüft der EC2 Config-Dienst, ob Windows bereits aktiviert ist. Wenn Windows nicht bereits aktiviert ist, versucht der Service, Windows durch die Suche nach dem angegebenen AWS KMS zu aktivieren.

- `SetAutodiscover`: Gibt an, ob ein AWS KMS automatisch erkannt werden soll.
- `TargetKMSServer`— Speichert die private IP-Adresse eines AWS KMS. Das AWS KMS muss sich in derselben Region wie Ihre Instance befinden.
- `DiscoverFromZone`— Erkennt den AWS KMS Server aus der angegebenen DNS-Zone.

- `ReadFromUserData`— Ruft den AWS KMS Server von ab. UserData
- `LegacySearchZones`— Erkennt den AWS KMS Server aus der angegebenen DNS-Zone.
- `DoActivate` — Versucht die Aktivierung anhand der angegebenen Einstellungen im Abschnitt einzuleiten. Dabei kann es sich um den Wert `true` oder `false` handeln.
- `LogResultToConsole` — Zeigt die Ergebnisse auf der Konsole an.

BundleConfig.xml

Diese Datei enthält Einstellungen, die steuern, wie EC2 Config eine Instanz für die AMI-Erstellung vorbereitet.

- `AutoSysprep` — Gibt an, ob Sysprep automatisch verwendet werden soll. Ändern Sie den Wert auf `Yes`, um Sysprep zu verwenden.
- `SetRDPCertificate` — Legt ein selbstsigniertes Zertifikat für den Remote Desktop-Server fest. Auf diese Weise kann die Übermittlung an die Instances mithilfe von RDP sicher erfolgen. Ändern Sie den Wert zu `Yes`, wenn die neuen Instances über das Zertifikat verfügen sollen.

  Diese Einstellung wird nicht für Instances mit Betriebssystemversionen vor Windows Server 2016 verwendet, da diese ihre eigenen Zertifikate generieren können.
- `SetPasswordAfterSysprep` — Legt ein zufälliges Passwort für eine neu gestartete Instance fest, verschlüsselt sie mit dem Benutzer-Startschlüssel und gibt das verschlüsselte Passwort an die Konsole aus. Ändern Sie den Wert dieser Einstellung zu `No`, wenn für die neuen Instances nicht ein zufällig verschlüsseltes Passwort festgelegt werden soll.

Config.xml

Plug-ins

- `Ec2SetPassword` — Generiert bei jedem Start einer Instance ein zufälliges, verschlüsseltes Passwort. Dieses Feature wird standardmäßig nach dem ersten Start deaktiviert, sodass das vom Benutzer festgelegte Passwort auch durch Neustarts dieser Instance nicht geändert wird. Ändern Sie diese Einstellung auf `Enabled`, um weiterhin bei jedem Start einer Instance Passwörter zu generieren.

  Diese Einstellung ist wichtig, wenn Sie planen, aus Ihrer Instance ein AMI zu erstellen.
- `Ec2SetComputerName` — Gibt den Hostnamen einer Instance basierend auf der IP-Adresse der Instance als eindeutigen Namen an und startet die Instance neu. Deaktivieren Sie diese

Einstellung, um Ihren eigenen Hostnamen anzugeben oder den bestehenden Namen vor einer Änderung zu schützen.

- `Ec2InitializeDrives` — Initialisiert und formatiert alle Volumes während des Startups. Dieses Feature ist standardmäßig aktiviert.
- `Ec2EventLog` — Zeigt Protokolleinträge in der Konsole an. Standardmäßig werden die drei neuesten Fehlereinträge vom Systemereignisprotokoll angezeigt. Um festzulegen, welche Ereignisprotokolleinträge angezeigt werden, bearbeiten Sie die Datei `EventLogConfig.xml` im Verzeichnis `EC2ConfigService\Settings`. Informationen zu den Einstellungen in dieser Datei finden Sie unter Eventlog Key.
- `Ec2ConfigureRDP` — Richtet eine selbstsignierte Zertifikat auf der Instance ein, sodass Benutzer mithilfe von Remote Desktop sicher auf die Instance zugreifen können. Diese Einstellung wird nicht für Instances mit Betriebssystemversionen vor Windows Server 2016 verwendet, da diese ihre eigenen Zertifikate generieren können.
- `Ec2OutputRDPCert` — Zeigt die Informationen zum Remote Desktop-Zertifikat auf der Konsole an, damit der Benutzer die Informationen mit dem Thumbprint vergleichen kann.
- `Ec2SetDriveLetter` — Legt die Laufwerkbuchstaben der bereitgestellten Volumes aufgrund der benutzerdefinierten Einstellungen fest. Wenn ein Amazon EBS-Volume einer Instance angefügt ist, kann es unter Verwendung des Laufwerkbuchstaben auf der Instance angezeigt werden. Um die Zuweisung der Laufwerkbuchstaben festzulegen, bearbeiten Sie die Datei `DriveLetterConfig.xml` im Verzeichnis `EC2ConfigService\Settings`.
- `Ec2WindowsActivate` — Das Plug-in führt die Windows-Aktivierung aus. Es überprüft, ob Windows aktiviert ist. Wenn nicht, werden die AWS KMS Client-Einstellungen aktualisiert und anschließend Windows aktiviert.

  Um die AWS KMS Einstellungen zu ändern, bearbeiten Sie die `ActivationSettings.xml` Datei im `EC2ConfigService\Settings` Verzeichnis.
- `Ec2DynamicBootVolumeSize` — Erweitert Festplatte 0/Volume 0, sodass der gesamte nicht partitionierte Speicherplatz eingeschlossen ist.
- `Ec2HandleUserData` — Erstellt vom Benutzer angefertigte Skripte und führt diese beim ersten Starten einer Instance aus, nachdem Sysprep ausgeführt wurde. In Skript-Tags verpackte Befehle werden in einer Batch-Datei gespeichert, und Befehle, die in PowerShell Tags eingeschlossen sind, werden in einer PS1-Datei gespeichert (entspricht dem Kontrollkästchen Benutzerdaten im Systemdialog Ec2 Service Properties).
- `Ec2ElasticGpuSetup` — Installiert das Elastic GPU-Softwarepaket, wenn die Instance mit einer elastischen GPU verknüpft ist.

- `Ec2FeatureLogging` — Sendet die Installation der Windows-Features und den zugehörigen Service-Status an die Konsole. Wird nur für das Microsoft Hyper-V-Feature und den zugehörigen VMMS-Service unterstützt.

Globale Einstellungen

- `ManageShutdown`— Stellt sicher, dass Instances, die von einer im Instance-Speicher gesicherten Instanz gestartet wurden, AMIs nicht beendet werden, während Sysprep ausgeführt wird.
- `SetDnsSuffixList`— Legt das DNS-Suffix des Netzwerkadapters für Amazon fest. EC2 Dies ermöglicht die DNS-Auflösung von Servern, die in Amazon laufen, EC2 ohne den vollqualifizierten Domainnamen bereitzustellen.

> **Note**
>
> Dadurch wird eine DNS-Suffixsuche für die folgende Domain hinzugefügt und andere Standardsuffixe konfiguriert. Weitere Informationen zur Einrichtung von DNS-Suffixen durch Start-Agenten finden Sie unter Konfigurieren Sie das DNS-Suffix für EC2 Windows-Startagenten.
>
> ```
> region.ec2-utilities.amazonaws.com
> ```

- `WaitForMetaDataAvailable`— Stellt sicher, dass der EC2 Config-Dienst wartet, bis auf Metadaten zugegriffen werden kann und das Netzwerk verfügbar ist, bevor er mit dem Booten fortfährt. Diese Prüfung stellt sicher, dass EC2 Config Informationen aus Metadaten für die Aktivierung und andere Plug-ins abrufen kann.
- `ShouldAddRoutes`— Fügt dem primären Netzwerkadapter eine benutzerdefinierte Route hinzu, um die folgenden IP-Adressen zu aktivieren, wenn mehrere angeschlossen NICs sind: 169.254.169.250, 169.254.169.251 und 169.254.169.254. Diese Adressen werden von der Windows-Aktivierung und beim Zugriff auf Instance-Metadaten verwendet.
- `RemoveCredentialsfromSyspreponStartup` — Entfernt das Administratorpasswort aus `Sysprep.xml`, sobald der Server das nächste Mal gestartet wird. Bearbeiten Sie diese Einstellung, um sicherzustellen, dass das Passwort erhalten bleibt.

DriveLetterConfig.xml

Diese Datei enthält Einstellungen, die die Zuweisung der Laufwerkbuchstaben steuern. Standardmäßig kann ein Volume jedem beliebigen Laufwerkbuchstaben zugeordnet werden. Sie können ein Volume einem bestimmten Laufwerkbuchstaben folgendermaßen bereitstellen.

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DriveLetterMapping>
  <Mapping>
    <VolumeName></VolumeName>
    <DriveLetter></DriveLetter>
  </Mapping>
  . . .
  <Mapping>
    <VolumeName></VolumeName>
    <DriveLetter></DriveLetter>
  </Mapping>
</DriveLetterMapping>
```

- `VolumeName` — Die Bezeichnung des Volumes. Beispiel, *`My Volume`*. Um die Zuweisung für ein Instance-Speicher-Volume festzulegen, verwenden Sie die Bezeichnung `Temporary Storage X`, wobei `X` eine Zahl zwischen 0 bis 25 ist.
- `DriveLetter` — Der Laufwerkbuchstabe. Beispiel, *`M:`*. Wird der Laufwerkbuchstabe bereits verwendet, schlägt die Zuweisung fehl.

EventLogConfig.xml

Diese Datei enthält Einstellungen, die die Ereignisprotokollinformationen steuern, die beim Start der Instance auf der Konsole angezeigt werden. Standardmäßig werden die drei neuesten Fehlereinträge aus dem Systemereignisprotokoll angezeigt.

- `Category` — Der zu überwachende Ereignisprotokollschlüssel.
- `ErrorType` — Der Ereignistyp (beispielsweise `Error`, `Warning`, `Information`).
- `NumEntries` — Die Anzahl der gespeicherten Ereignisse in dieser Kategorie.
- `LastMessageTime` — Um zu verhindern, dass die gleiche Nachricht wiederholt mithilfe von Push übertragen wird, aktualisiert der Service diesen Wert jedes Mal, wenn eine Nachricht übertragen wird.
- `AppName` — Die Ereignisquelle oder die Anwendung, die das Ereignis protokolliert hat.

WallpaperSettings.xml

Diese Datei enthält Einstellungen, die die auf dem Desktop-Hintergrund angezeigten Informationen steuern. Standardmäßig werden die folgenden Informationen angezeigt.

- `Hostname` — Zeigt den Computer-Namen an.
- `Instance ID` — Zeigt die Instance-ID an.
- `Public IP Address` — Zeigt die öffentliche IP-Adresse der Instance an.
- `Private IP Address` — Zeigt die private IP-Adresse der Instance an.
- `Availability Zone` — Zeigt die Availability Zone an, in der die Instance ausgeführt wird.
- `Instance Size` — Zeigt den Instance-Typ an.
- `Architecture` — Zeigt die Einstellungen der Umgebungsvariablen `PROCESSOR_ARCHITECTURE` an.

Sie können alle standardmäßig angezeigten Informationen entfernen, indem Sie deren Eintrag löschen. Um zusätzliche Instance-Metadaten anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor.

```
<WallpaperInformation>
  <name>display_name</name>
  <source>metadata</source>
  <identifier>meta-data/path</identifier>
</WallpaperInformation>
```

Um zusätzliche Systemumgebungsvariablen anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor.

```
<WallpaperInformation>
  <name>display_name</name>
  <source>EnvironmentVariable</source>
  <identifier>variable-name</identifier>
</WallpaperInformation>
```

InitializeDrivesSettings.xml

Diese Datei enthält Einstellungen, die steuern, wie EC2 Config Laufwerke initialisiert.

Standardmäßig initialisiert EC2 Config Laufwerke, die nicht mit dem Betriebssystem online geschaltet wurden. Sie können das Plug-in folgendermaßen anpassen.

```
<InitializeDrivesSettings>
```

```
    <SettingsGroup>setting</SettingsGroup>
</InitializeDrivesSettings>
```

Verwenden Sie eine Einstellungsgruppe, um festzulegen, wie die Laufwerke initialisiert werden sollen:

FormatWithTRIMMEN

Aktiviert den TRIM-Befehl für die Formatierung der Laufwerke. Nachdem das Laufwerk formatiert und initialisiert wurde, stellt das System die TRIM-Konfiguration wieder her.

Ab EC2 Config Version 3.18 ist der Befehl TRIM während des Festplattenformatierungsvorgangs standardmäßig deaktiviert. Dadurch wird die Formatierungszeit verbessert. Verwenden Sie diese Einstellung, um TRIM während des Festplattenformatierungsvorgangs für EC2 Config Version 3.18 und höher zu aktivieren.

FormatWithoutTRIM

Deaktiviert den TRIM-Befehl während der Formatierung der Laufwerke und verbessert die Formatierungszeiten in Windows. Nachdem das Laufwerk formatiert und initialisiert wurde, stellt das System die TRIM-Konfiguration wieder her.

DisableInitializeDrives

Deaktiviert die Formatierung neuer Laufwerke. Verwenden Sie diese Einstellung, um Laufwerke manuell zu initialisieren.

Installieren Sie die neueste Version von EC2 Config

> **Note**
>
> Der neueste Startagent für Windows Server 2022 und spätere Betriebssystemversionen ist EC2Launch v2, der sowohl EC2 Config als auch EC2 Launch ersetzt. EC2Launch v2 ist auf AWS Windows Server 2022 und 2025 AMIs vorinstalliert. Sie können auch mit dem Migrationstool zu EC2 Launch v2 migrieren oder den Agenten unter Windows Server 2016 und 2019 manuell installieren und konfigurieren.

Informationen darüber, wie Sie Benachrichtigungen für EC2 Config-Updates erhalten, finden Sie unterAbonnieren Sie Benachrichtigungen für den EC2 Windows Launch Agent. Informationen über Änderungen in den einzelnen Versionen finden Sie unter EC2Versionsverlauf von Config.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie.NET Framework 3.5 SP1 oder höher installiert haben.
- Standardmäßig ersetzt Setup Ihre Einstellungsdateien während der Installation durch Standardeinstellungsdateien und startet den EC2 Config-Dienst neu, wenn die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Einstellungen des EC2 Config-Dienstes geändert haben, kopieren Sie die `config.xml` Datei aus dem `%Program Files%\Amazon\Ec2ConfigService\Settings` Verzeichnis. Nachdem Sie den EC2 Config-Dienst aktualisiert haben, können Sie diese Datei wiederherstellen, um Ihre Konfigurationsänderungen beizubehalten.

Überprüfen Sie die EC2 Config-Version

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um die Version von EC2 Config zu überprüfen, die auf Ihren Instances installiert ist.

Um die installierte Version von EC2 Config zu überprüfen

1. Starten Sie eine Instance von Ihrem AMI und stellen Sie eine Verbindung damit her.
2. Wählen Sie in der Systemsteuerung Programs and Features aus.
3. Suchen Sie in der Liste mit den installierten Programmen nach `Ec2ConfigService`. Die Versionsnummer wird in der Spalte Version angegeben.

EC2Config aktualisieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die neueste Version von EC2 Config herunterzuladen und auf Ihren Instances zu installieren.

Um die neueste Version von EC2 Config herunterzuladen und zu installieren

1. Laden Sie das EC2Config-Installationsprogramm herunter und entpacken Sie es.
2. Führen Sie `EC2Install.exe`. Eine vollständige Liste der verfügbaren Optionen erhalten Sie, wenn Sie `EC2Install` mit der Option `/?` ausführen. Standardmäßig werden Eingabeaufforderungen angezeigt. Um den Befehl ohne Eingabeaufforderungen auszuführen, verwenden Sie die Option `/quiet`.

> **Important**
>
> Um die benutzerdefinierten Einstellungen aus der `config.xml` Datei beizubehalten, die Sie gespeichert haben, führen `EC2Install` Sie die `/norestart` Option aus, stellen Sie Ihre Einstellungen wieder her und starten Sie dann den EC2 Config-Dienst manuell neu.

3. Wenn Sie EC2 Config Version 4.0 oder höher ausführen, müssen Sie den SSM-Agent auf der Instanz über das Microsoft Services-Snap-In neu starten.

> **Note**
>
> Die aktualisierten Informationen zur EC2 Config-Version werden erst im Systemprotokoll der Instanz oder der Trusted Advisor Advisor-Prüfung angezeigt, wenn Sie Ihre Instance neu starten oder beenden und starten.

Um die neueste Version von EC2 Config herunterzuladen und zu installieren, verwenden Sie PowerShell

Um die neueste Version von EC2 Config mit herunterzuladen, zu entpacken und zu installieren PowerShell, führen Sie die folgenden Befehle in einem PowerShell Fenster aus:

```
$Url = "https://s3.amazonaws.com/ec2-downloads-windows/EC2Config/EC2Install.zip"
$DownloadZipFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\" + $(Split-Path -Path $Url -Leaf)
$ExtractPath = "$env:USERPROFILE\Desktop\"
Invoke-WebRequest -Uri $Url -OutFile $DownloadZipFile
$ExtractShell = New-Object -ComObject Shell.Application
$ExtractFiles = $ExtractShell.Namespace($DownloadZipFile).Items()
$ExtractShell.NameSpace($ExtractPath).CopyHere($ExtractFiles)
Start-Process $ExtractPath
Start-Process `
    -FilePath $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Install.exe `
    -ArgumentList "/S"
```

> **Note**
>
> Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 oder eine frühere Version verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr

PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
```

Prüfen Sie zur Verifizierung der Installation, ob unter `C:\Program Files\Amazon\` das Verzeichnis `Ec2ConfigService` angelegt wurde.

.NET-Proxyeinstellungen für den EC2 Config-Dienst konfigurieren

Sie können den EC2 Config-Dienst so konfigurieren, dass er über einen Proxy kommuniziert, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden: das AWS SDK for .NET, das `system.net` Element oder Microsoft Group Policy und Internet Explorer. Die Verwendung des AWS SDK for .NET ist die bevorzugte Methode, da Sie Anmeldeinformationen angeben können.

Methoden

- Konfigurieren Sie die Proxyeinstellungen mithilfe von AWS SDK für .NET (Bevorzugt)
- Konfigurieren der Proxy-Einstellungen mithilfe des system.net-Elements
- Konfigurieren der Proxy-Einstellungen mithilfe der Microsoft-Gruppenrichtlinien und Microsoft Internet Explorer

Konfigurieren Sie die Proxyeinstellungen mithilfe von AWS SDK für .NET (Bevorzugt)

Sie können Proxyeinstellungen für den EC2 Config-Dienst konfigurieren, indem Sie das `proxy` Element in der `Ec2Config.exe.config` Datei angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz zu Konfigurationsdateien für AWS SDK for .NET.

So legen Sie das Proxy-Element in Ec2Config.exe.config fest

1. Bearbeiten Sie die `Ec2Config.exe.config` Datei auf einer Instanz, in der der EC2 Config-Dienst über einen Proxy kommunizieren soll. Standardmäßig befindet sich die Datei im folgenden Verzeichnis: `%ProgramFiles%\Amazon\Ec2ConfigService`.
2. Fügen Sie das folgende Element `aws` den `configSections` hinzu. Fügen Sie dies keiner vorhandenen `sectionGroups` hinzu.

   Für EC2 Config-Versionen 3.17 oder früher

```
<configSections>
   <section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK"/>
</configSections>
```

Für EC2 Config-Versionen 3.18 oder höher

```
<configSections>
     <section name="aws" type="Amazon.AWSSection, AWSSDK.Core"/>
</configSections>
```

3. Fügen Sie das folgende `aws`-Element der Datei `Ec2Config.exe.config` hinzu.

```
<aws>
   <proxy
     host="string value"
     port="string value"
     username="string value"
     password="string value" />
</aws>
```

4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen mithilfe des system.net-Elements

Sie können die Proxy-Einstellungen im `system.net`-Element in der Datei `Ec2Config.exe.config` festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter DefaultProxy-Element (Netzwerkeinstellungen).

So legen Sie das system.net-Element in Ec2Config.exe.config fest

1. Bearbeiten Sie die `Ec2Config.exe.config` Datei auf einer Instanz, in der der EC2 Config-Dienst über einen Proxy kommunizieren soll. Standardmäßig befindet sich die Datei im folgenden Verzeichnis: `%ProgramFiles%\Amazon\Ec2ConfigService`.
2. Fügen Sie einen `defaultProxy`-Eintrag `system.net` hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter DefaultProxy-Element (Netzwerkeinstellungen).

   In der folgenden Konfiguration verwendet der gesamte Datenverkehr beispielsweise den derzeit für Internet Explorer konfigurierten Proxy. Dabei stellen die Metadaten und der lizensierte Datenverkehr eine Ausnahme dar, da sie den Proxy umgehen.

```
<defaultProxy>
    <proxy usesystemdefault="true" />
    <bypasslist>
        <add address="169.254.169.250" />
        <add address="169.254.169.251" />
        <add address="169.254.169.254" />
        <add address="[fd00:ec2::250]" />
        <add address="[fd00:ec2::254]" />
    </bypasslist>
</defaultProxy>
```

3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen mithilfe der Microsoft-Gruppenrichtlinien und Microsoft Internet Explorer

Der EC2 Config-Dienst wird unter dem Benutzerkonto „Lokales System“ ausgeführt. Nachdem Sie die Gruppenrichtlinieneinstellungen auf der Instance geändert haben, können Sie für dieses Konto instanceweite Proxy-Einstellungen festlegen.

So konfigurieren Sie Proxy-Einstellungen mithilfe der Gruppenrichtlinie und Internet Explorer

1. Öffnen Sie in einer Instanz, in der der EC2 Config-Dienst über einen Proxy kommunizieren soll, als Administrator eine Befehlszeile**`gpedit.msc`**, geben Sie ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Wählen Sie im lokalen Gruppenrichtlinien-Editor unter Local Computer Policy die Optionen Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Internet Explorer aus.
3. Wählen Sie im rechten Bereich Make proxy settings per-machine (rather than per-user) und anschließend Edit policy setting aus.
4. Wählen Sie Enabled und anschließend Apply aus.
5. Öffnen Sie Internet Explorer und wählen Sie die Schaltfläche Tools aus.
6. Wählen Sie Internet Option und anschließend die Registerkarte Connections aus.
7. Wählen Sie LAN settings aus.
8. Wählen Sie unter Proxy server die Option Use a proxy server for your LAN aus.
9. Geben Sie die Adresse und die Port-Informationen ein und wählen Sie anschließend OK aus.

Legen Sie die Eigenschaften des EC2 Config-Dienstes im Systemdialog auf Ihrer EC2 Windows-Instanz fest

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie das Systemdialogfeld mit den EC2 Diensteigenschaften verwenden, um Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

1. Starten Sie die Windows-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
2. Klicken Sie im Startmenü auf Alle Programme und dann auf EC2ConfigServiceEinstellungen.



3. Auf der Registerkarte Allgemein des Systemdialogs mit den EC2 Diensteigenschaften können Sie die folgenden Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Set Computer Name

Wenn diese Einstellung aktiviert ist (standardmäßig ist sie deaktiviert), wird der Hostname bei jedem Start mit der aktuellen internen IP-Adresse verglichen. Stimmen der Hostname und die interne IP-Adresse nicht überein, wird der Hostname zurückgesetzt, sodass er die interne IP-Adresse enthält und das System wird anschließend neu gestartet, um den neuen Hostnamen zu übernehmen. Aktivieren Sie diese Einstellung nicht, wenn Sie Ihren eigenen Hostnamen einrichten oder verhindern möchten, dass Ihr vorhandener Hostname geändert wird.

User Data

Die Ausführung der Benutzerdaten ermöglicht es Ihnen, in den Instance-Metadaten Skripts anzugeben. Standardmäßig werden diese Skripts beim ersten Start ausgeführt. Sie können sie auch so konfigurieren, dass sie beim nächsten Neustart oder Start der Instance oder bei jedem Neustart oder Start der Instance ausgeführt werden.

Wenn Sie ein großes Skript verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Skript mithilfe der Benutzerdaten herunterzuladen und es anschließend auszuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter Ausführung von Benutzerdaten.

Ereignisprotokoll

Verwenden Sie diese Einstellung, um Ereignisprotokolleinträge während des Starts auf der Konsole anzuzeigen. Dadurch wird die Überwachung und das Debugging vereinfacht.

Klicken Sie auf Settings, um die Filter für die Protokolleinträge festzulegen, die an die Konsole gesendet werden sollen. Der Standardfilter sendet die drei neuesten Fehlereinträge vom Systemereignisprotokoll an die Konsole.

Wallpaper Information

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Systeminformationen auf dem Desktop-Hintergrund anzuzeigen. Das folgende Beispiel zeigt die Informationen, die auf dem Desktop-Hintergrund angezeigt werden.



Die auf dem Desktop-Hintergrund angezeigten Informationen werden von der Einstellungsdatei `EC2ConfigService\Settings\WallpaperSettings.xml` gesteuert.

Enable Hibernation (Ruhezustand aktivieren)

Verwenden Sie diese Einstellung, um dem Betriebssystem EC2 zu signalisieren, in den Ruhezustand zu wechseln.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Storage. Sie können die folgenden Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.



Root Volume

Diese Einstellung erweitert Festplatte 0/Volume 0 dynamisch, sodass der gesamte nicht partitionierte Speicherplatz eingeschlossen ist. Dies ist nützlich, wenn die Instance von einem Root-Gerät-Volume gestartet wird, das eine benutzerdefinierte Größe besitzt.

Initialize Drives

Diese Einstellung formatiert und installiert alle Volumes, die der Instance beim Start angefügt sind.

Drive Letter Mapping

Das System ordnet die Volumes, die einer Instance angefügt sind, einem Laufwerkbuchstaben zu. Standardmäßig werden die Amazon EBS-Volumes den Laufwerkbuchstaben von D: nach Z: zugeordnet. Zum Beispiel Speichervolumes, die Standardeinstellung hängt vom Treiber ab. AWS PV-Treiber und Citrix PV-Treiber weisen Instance-Speicher-Volumes Laufwerksbuchstaben von Z: bis A: zu. Red Hat-Treiber ordnen die Instance-Speicher-Volumes den Laufwerkbuchstaben von D: nach Z: zu.

Klicken Sie auf Mappings, um die Laufwerkbuchstaben für die Volumes auszuwählen. Geben Sie im DriveLetterSettingDialogfeld die Werte für den Volumennamen und den Laufwerksbuchstaben für jedes Volume an, klicken Sie auf Anwenden und dann auf OK. Wir empfehlen Ihnen, Laufwerkbuchstaben zu verwenden, die keine Konflikte mit bereits verwendeten Laufwerkbuchstaben hervorrufen, beispielsweise Laufwerkbuchstaben aus der Mitte des Alphabets.



Nachdem Sie eine Laufwerkbuchstabenzuordnung angegeben und ein Volume mit derselben Bezeichnung wie einer der von Ihnen angegebenen Datenträgernamen angehängt haben, weist EC2 Config diesem Volume automatisch Ihren angegebenen Laufwerkbuchstaben zu. Wird der Laufwerkbuchstabe jedoch bereits verwendet, schlägt die Zuweisung des Laufwerkbuchstaben fehl. Beachten Sie, dass EC2 Config die Laufwerksbuchstaben von Volumes nicht ändert, die bereits bereitgestellt wurden, als Sie die Laufwerksbuchstabenzuordnung angegeben haben.

5. Um Ihre Einstellungen zu speichern und später weiter daran zu arbeiten, klicken Sie auf OK, um das Systemdialogfeld mit den EC2 Diensteigenschaften zu schließen. Wenn die Anpassung der Instance abgeschlossen ist und Sie ein AMI aus der Instance erstellen möchten, finden Sie weitere Information unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep.

Probleme mit dem EC2 Config Launch Agent beheben

Die folgenden Informationen können Ihnen bei der Behebung von Problemen mit dem EC2 Config-Dienst helfen.

EC2Config auf einer nicht erreichbaren Instanz aktualisieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den EC2 Config-Dienst auf einer Windows Server-Instanz zu aktualisieren, auf die mit Remote Desktop nicht zugegriffen werden kann.

Um EC2 Config auf einer Amazon EBS-gestützten Windows-Instance zu aktualisieren, zu der Sie keine Verbindung herstellen können

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Starten Sie die betroffene Instance. Wählen Sie die Instance und wählen Sie Instance state (Instance-Status) und dann Stop instance (Instance anhalten).

   > **Warning**
   >
   > Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

4. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus und erstellen Sie eine temporäre `t2.micro`-Instance in derselben Availability Zone wie die betroffene Instance. Verwenden Sie ein anderes AMI als das, mit dem die betroffene Instance gestartet wurde.

   > **Important**
   >
   > Wenn Sie die Instance nicht in der gleichen Availability Zone wie die betroffene Instance erstellen, können Sie das Stamm-Volume der betroffenen Instance nicht der neuen Instance anfügen.

5. Wählen Sie in der EC2 Konsole Volumes aus.
6. Lokalisieren Sie das Stamm-Volume der betroffenen Instance. Trennen Sie das Volume und fügen Sie das Volume anschließend der temporären Instance an, die Sie zuvor erstellt haben. Fügen Sie es dem standardmäßigen Gerätenamen (xvdf) an.

7. Stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung mit der temporären Instance her und verwenden Sie anschließend das Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung, um das Volume verfügbar zu machen und es zu verwenden.
8. Laden Sie die neueste Version des EC2 Config-Dienstes herunter. Extrahieren Sie die Dateien aus der `.zip`-Datei in das `Temp`-Verzeichnis auf dem von Ihnen angefügten Laufwerk.
9. Öffnen Sie in der temporären Instance das Dialogfeld "Ausführen", geben Sie **`regedit`** ein und drücken Sie die Eingabetaste.
10. Wählen Sie `HKEY_LOCAL_MACHINE`. Wählen Sie im Menü File die Option Load Hive aus. Wählen Sie das Laufwerk aus und navigieren Sie zur folgenden Datei und öffnen Sie sie: `Windows\System32\config\SOFTWARE`. Geben Sie nach Aufforderung einen Schlüsselnamen ein.
11. Wählen Sie den gerade geladenen Schlüssel aus und navigieren Sie zu `Microsoft\Windows\CurrentVersion`. Wählen Sie den `RunOnce`-Schlüssel aus. Wenn dieser Schlüssel nicht vorhanden ist, wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) `CurrentVersion`, New und anschließend Key aus. Benennen Sie den Schlüssel `RunOnce`.
12. Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) den `RunOnce`-Schlüssel, New und anschließend String Value aus. Geben Sie `Ec2Install` als den Namen und `C:\Temp\Ec2Install.exe /quiet` als die Daten ein.
13. Wählen Sie den `HKEY_LOCAL_MACHINE\`*`specified key name`*`\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`-Schlüssel aus. Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option New und anschließend String Value aus. Geben Sie **`AutoAdminLogon`** als den Namen und **`1`** als die Daten ein.
14. Wählen Sie den `HKEY_LOCAL_MACHINE\`*`specified key name`*`\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon>`-Schlüssel aus. Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option New und anschließend String Value aus. Geben Sie **`DefaultUserName`** als den Namen und **`Administrator`** als die Daten ein.
15. Wählen Sie den `HKEY_LOCAL_MACHINE\`*`specified key name`*`\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`-Schlüssel aus. Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option New und anschließend String Value aus. Geben Sie **`DefaultPassword`** als Namen an und geben Sie ein Passwort in den Wertedaten ein.
16. Wählen Sie im Navigationsbereich „Registry Editor“ den temporären Schlüssel aus, den Sie beim ersten Öffnen des Registrierungs-Editors erstellt haben.
17. Wählen Sie im Menü File die Option Unload Hive aus.

18. Wählen Sie im Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung das Laufwerk aus, das Sie zugewiesen haben, öffnen Sie das Kontextmenü (Rechtsklick) und wählen Sie die Option Offline aus.
19. Trennen Sie in der EC2 Amazon-Konsole das betroffene Volume von der temporären Instance und fügen Sie es mit dem Gerätenamen erneut Ihrer Instance hinzu. `/dev/sda1` Sie müssen diesen Gerätenamen angeben, um das Volume als Stamm-Volume hinzufügen zu können.
20. Führen Sie das Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances der Instance aus.
21. Überprüfen Sie nach dem Start der Instance das Systemprotokoll und vergewissern Sie sich, dass die Meldung Windows ist einsatzbereit angezeigt wird.
22. Öffnen Sie den Registrierungs-Editor und wählen Sie au `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`. Löschen Sie die zuvor erstellten String-Value-Schlüssel: AutoAdminLogonDefaultUserName, und. DefaultPassword
23. Löschen Sie die in diesem Vorgang erstellte temporäre Instance bzw. beenden Sie sie.

EC2Versionsverlauf von Config

In der folgenden Tabelle werden die veröffentlichten Versionen von EC2 Config beschrieben. Weitere Informationen zu den Aktualisierungen von SSM Agent finden Sie in den Versionshinweisen für Systems Manager-SSM-Agent.

> **Important**
>
> EC2Config hat das Ende des Supports erreicht. Nur die neueste Version des EC2 Config-Agenten steht zum Herunterladen zur Verfügung. Frühere Versionen sind als privat gekennzeichnet.

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.9.5777	• Es wurde ein Problem behoben, bei dem die RSS-Konfiguration für einige Instance-Typen falsch eingestellt war. • Neue Version von SSM Agent `3.3.484.0` .	17. Juni 2024

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4,9,5554	• Einschränkung der Übertragung von Domainnamen auf der Grundlage eines Registrierungseintrags: `HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel` . • Neue Version von SSM Agent `3.2.1630.0` .	04. Oktober 2023
4,9,5467	• Wiederholungsfunktion zum Erkennen des Konsolenports hinzugefügt. • Neue Version von SSM Agent `3.1.2282.0` .	01. August 2023
4,9,5288	• AWS Core SDK wurde auf Version `3.7.103.23` aktualisiert. • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das `AWS-UpdateEC2Config` SSM-Dokument bei Instances, die nur mit aktiviert wurden, nicht aktualisiert `EC2Config` werden konnte. IMDSv2 • Neue Version von SSM Agent `3.1.2144.0` .	08. März 2023
4.9.5231	• Neue Version des SSM-Agenten 3.1.1927.0.	14. Februar 2023
4,9,5103	• Problem behoben, bei dem ephemere Volumes in den Instance-Familien R5D und i4i falsch identifiziert wurden. • Neue Version von SSM Agent 3.1.1856.0.	5. Dezember 2022

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4,9,5064	• Aktualisiert, um PCI-Segmentinformationen zur Auswahl des Konsolenports zu verwenden. • Signierte PowerShell Skripte und Copyright-Header hinzugefügt. • Die Auswahllogik für den primären Netzwerkadapter wurde korrigiert. • Neue Version von SSM Agent 3.1.1732.0.	16. November 2022
4.9.4588	• Die IMDS-Wartelogik wurde aktualisiert, sodass nur Anfragen gestellt werden. IMDSv2 • Die Shared Library libec2launch.dll launch-agent wurde hinzugefügt. • Neue Version von SSM Agent 3.1.1188.0.	31. Mai 2022
4.9.4556	• Wartelogik wurde hinzugefügt, um vollständige Initialisierung des NIC vor der Verwendung sicherzustellen. • Neue Version von Log4Net 2.0.14.0 nimmt Sicherheitspatch auf. • Neue Version von SSM Agent 3.1.1045.0 nimmt Sicherheitspatch auf.	1. März 2022
4,9,4536	• Es wurde ein Problem behoben, bei dem userdata abstürzt, wenn der Temp-Ordner fehlt. • Neue Version von SSM Agent 3.1.804.0.	31. Januar 2022

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4,9,4508	• Es wurde ein Problem mit der Berechnung des DiskPart-Skriptpfads behoben. • Neue Version von SSM Agent 3.1.338.0.	6. Oktober 2021
4,9,4500	• Aktualisiert `Install-EgpuManagerConfig` mit IMDS-v2-Unterstützung. • Weblinks wurden aktualisiert, um https zu verwenden. • Neue Version von SSM Agent 3.1.282.0	7. September 2021
4,9,4419	• IMDS Version 1 Fallback-Logik wurde korrigiert • Die gesamte Nutzung des temporären Windows-Verzeichnisses wurde auf das temporäre Verzeichnis EC2 Config aktualisiert • Neue Version von SSM Agent 3.0.1124.0	2. Juni 2021
4.9.4381	• Unterstützung für das SSM-Dokumentschema Version 2.2 wurde hinzugefügt EC2 ConfigUpdater • Die AWS Nitro Enclaves-Paketversion wurde zum Konsolenprotokoll hinzugefügt • Neue Version von SSM Agent 3.0.529.0	04. Mai 2021
4.9.4326	• Alle Links in der Einstellungen Benutzeroberfläche entfernt • Dies ist die letzte EC2 Config-Version, die Windows Server 2008 unterstützt.	3. März 2021

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.9.4279	• Sicherheitsproblem im Zusammenhang mit der geplanten Aufgabe `Ec2ConfigMonitor` behoben • Problem mit der Zuordnung von Laufwerksbuchstaben und falscher Anzahl flüchtiger Datenträger behoben • `OsCurrentBuild` und `OsReleaseId` zur Konsolenausgabe hinzugefügt • Neue Version von SSM Agent 2.3.871.0	11. Dezember 2020
4.9.4222	• IMDS Version 1 Fallback-Logik wurde korrigiert • Neue Version von SSM Agent (2.3.842.0)	7. April 2020
4.9.4122	• Unterstützung für IMDS v2 hinzugefügt • Neue Version von SSM Agent (2.3.814.0)	4. März 2020
4.9.3865	• Problem mit dem Erkennen des COM-Anschlusses für Windows Server 2008 R2 auf Metal-Instances behoben • Neue Version von SSM Agent (2.3.722.0)	31. Oktober 2019
4.9.3519	• Neue Version von SSM Agent (2.3.634.0)	18. Juni 2019
4.9.3429	• Neue Version von SSM Agent (2.3.542.0)	25. April 2019
4.9.3289	• Neue Version von SSM Agent 2.3.444.0	11. Februar 2019
4.9.3270	• Plug-In hinzugefügt, mit dem sich einstellen lässt, dass der Monitor nie ausgeschaltet wird, um ACPI-Probleme zu beheben • SQL Server-Edition und -Version in die Konsole geschrieben • Neue Version von SSM Agent 2.3.415.0	22. Januar 2019

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.9.3230	• Zuweisung des Laufwerkbuchstabens für eine bessere Abstimmung mit der Funktionalität aktualisiert • Neue Version von SSM Agent 2.3.372.0	10. Januar 2019
4.9.3160	• Erhöhte Wartezeit für die primäre NIC • Standardkonfiguration für RSS- und Empfangswarteschlangen-Einstellungen für ENA-Geräte hinzugefügt • Ruhezustand während Sysprep deaktiviert • Neue Version von SSM Agent 2.3.344.0 • AWS SDK wurde auf 3.3.29.13 aktualisiert	15. Dezember 2018
4.9.3067	• Verbesserungen beim Instance-Ruhezustand • Neue Version von SSM Agent 2.3.235.0	8. November 2018
4.9.3034	• Route 169.254.169.253/32 für DNS-Server hinzugefügt • Neue Version von SSM Agent 2.3.193.0	24. Oktober 2018
4.9.2986	• Signierung für alle EC2 Config-bezogenen Binärdateien hinzugefügt • Neue Version von SSM Agent 2.3.136.0	11. Oktober 2018
4.9.2953	Neue Version von SSM Agent (2.3.117.0)	2. Oktober 2018
4.9.2926	Neue Version von SSM Agent (2.3.68.0)	18. September 2018

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.9.2905	• Neue Version von SSM Agent (2.3.50.0) • Route 169.254.169.123/32 zum AMZN-Zeitservice hinzugefügt • Route 169.254.169.249/32 zum GRID-Lizenzdienst hinzugefügt • Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass NVMe EBS-Volumes als flüchtig markiert wurden	17. September 2018
4.9.2854	Neue Version von SSM Agent (2.3.13.0)	17. August 2018
4.9.2831	Neue Version von SSM Agent (2.2.916.0)	7. August 2018
4.9.2818	Neue Version von SSM Agent (2.2.902.0)	31. Juli 2018
4.9.2756	Neue Version von SSM Agent (2.2.800.0)	27. Juni 2018
4.9.2688	Neue Version von SSM Agent (2.2.607.0)	25. Mai 2018
4.9.2660	Neue Version von SSM Agent (2.2.546.0)	11. Mai 2018
4.9.2644	Neue Version von SSM Agent (2.2.493.0)	26. April 2018
4.9.2586	Neue Version von SSM Agent (2.2.392.0)	28. März 2018
4.9.2565	• Neue Version von SSM Agent (2.2.355.0) • Behebung eines Problems auf M5- und C5-Instances (PV-Treiber konnten nicht gefunden werden) • Konsolenprotokollierung für Instance-Typ, neueste PV-Treiber und Treiber hinzugefügt NVMe	13. März 2018
4.9.2549	Neue Version von SSM Agent (2.2.325.0)	8. März 2018

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.9.2461	Neue Version von SSM Agent (2.2.257.0)	15. Februar 2018
4.9.2439	Neue Version von SSM Agent (2.2.191.0)	6. Februar 2018
4.9.2400	Neue Version von SSM Agent (2.2.160.0)	16. Januar 2018
4.9.2327	• Neue Version von SSM Agent (2.2.120.0) • COM-Port-Erkennung auf EC2 Amazon-Bare-Metal-Instances hinzugefügt • Hyper-V-Statusprotokollierung auf EC2 Amazon-Bare-Metal-Instances hinzugefügt	2. Januar 2018
4.9.2294	Neue Version von SSM Agent (2.2.103.0)	4. Dezember 2017
4.9.2262	Neue Version von SSM Agent (2.2.93.0)	15. November 2017
4.9.2246	Neue Version von SSM Agent (2.2.82.0)	11. November 2017
4.9.2218	Neue Version von SSM Agent (2.2.64.0)	29. Oktober 2017
4.9.2212	Neue Version von SSM Agent (2.2.58.0)	23. Oktober 2017
4.9.2203	Neue Version von SSM Agent (2.2.45.0)	19. Oktober 2017

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.9.2188	Neue Version von SSM Agent (2.2.30.0)	10. Oktober 2017
4.9.2180	• Neue Version von SSM Agent (2.2.24.0) • Das Elastic GPU-Plug-in für GPU-Instances hinzugefügt.	5. Oktober 2017
4.9.2143	Neue Version von SSM Agent (2.2.16.0)	1. Oktober 2017
4.9.2140	Neue Version von SSM Agent (2.1.10.0)	
4.9.2130	Neue Version von SSM Agent (2.1.4.0)	
4.9.2106	Neue Version von SSM Agent (2.0.952.0)	
4.9.2061	Neue Version von SSM Agent (2.0.922.0)	
4.9.2047	Neue Version von SSM Agent (2.0.913.0)	
4.9.2031	Neue Version von SSM Agent (2.0.902.0)	
4.9.2016	• Neue Version von SSM Agent (2.0.879.0) • Der CloudWatch Protokollverzeichnispfad für Windows Server 2003 wurde korrigiert	
4.9.1981	• Neue Version von SSM Agent (2.0.847.0) • Problem mit der Generierung von `important.txt` in den EBS-Volumes behoben.	
4.9.1964	Neue Version von SSM Agent (2.0.842.0)	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.9.1951	• Neue Version von SSM Agent (2.0.834.0) • Problem bei der Zuweisung des Laufwerkbuchstaben für flüchtige Laufwerke von Z: aus behoben.	
4.9.1925	• Neue Version von SSM Agent (2.0.822.0) • [Fehler] Diese Version ist kein gültiges Aktualisierungsziel von SSM Agent v4.9.1775.	
4.9.1900	Neue Version von SSM Agent (2.0.805.0)	
4.9.1876	• Neue Version von SSM Agent (2.0.796.0) • Problem mit der Ausgabe-/Fehlerweiterleitung bei der Ausführung der Administrator-Benutzerdaten behoben.	
4.9.1863	• Neue Version von SSM Agent (2.0.790.0) • Probleme beim Anhängen mehrerer EBS-Volumes an eine EC2 Amazon-Instance behoben. • Es wurde verbessert CloudWatch , um einen Konfigurationspfad zu verwenden, wobei die Abwärtskompatibilität beibehalten wurde.	
4.9.1791	Neue Version von SSM Agent (2.0.767.0)	
4.9.1775	Neue Version von SSM Agent (2.0.761.0)	
4.9.1752	Neue Version von SSM Agent (2.0.755.0)	
4.9.1711	Neue Version von SSM Agent (2.0.730.0)	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.8.1676	Neue Version von SSM Agent (2.0.716.0)	
4.7.1631	Neue Version von SSM Agent (2.0.682.0)	
4.6.1579	• Neue Version von SSM Agent (2.0.672.0) • Problem bei der Agenten-Aktualisierung in v4.3, v4.4 und v4.5 behoben.	
4.5.1534	Neue Version von SSM Agent (2.0.645.1)	
4.4.1503	Neue Version von SSM Agent (2.0.633.0)	
4.3.1472	Neue Version von SSM Agent (2.0.617.1)	
4.2.1442	Neue Version von SSM Agent (2.0.599.0)	
4.1.1378	Neue Version von SSM Agent (2.0.558.0)	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
4.0.1343	• Run Command, State Manager, der CloudWatch Agent und die Unterstützung für Domänenbeitritte wurden in einen anderen Agenten namens SSM Agent verschoben. Der SSM-Agent wird im Rahmen des EC2 Config-Upgrades installiert. Weitere Informationen finden Sie unter EC2Config und AWS Systems Manager. • Wenn Sie in EC2 Config einen Proxy eingerichtet haben, müssen Sie vor dem Upgrade Ihre Proxyeinstellungen für SSM Agent aktualisieren. Wenn Sie die Proxy-Einstellungen nicht aktualisieren, können Sie den Run Command nicht für die Verwaltung Ihrer Instances verwenden. Um dies zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Informationen, bevor Sie das Update auf die neuere Version ausführen: Installation und Konfiguration von SSM Agent auf Windows-Instances im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch. • Wenn Sie zuvor die CloudWatch Integration auf Ihren Instances mithilfe einer lokalen Konfigurationsdatei (`AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json`) aktiviert haben, müssen Sie die Datei so konfigurieren, dass sie mit SSM Agent funktioniert.	
3.19.1153	• Das Aktivierungs-Plugin für Instanzen mit alter AWS KMS Konfiguration wurde erneut aktiviert. Überspringen Sie die Aktivierung für BYOL-Benutzer. • Ändern Sie das standardmäßige TRIM-Verhalten so, dass es während der Festplattenformatierung deaktiviert ist, und fügen Sie FormatWith TRIM hinzu, um InitializeDisks das Plugin mit Benutzerdaten zu überschreiben.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
3.18.1118	• Korrektur, um dem primären Netzwerkadapter jetzt zuverlässig Routen hinzufügen zu können. • Updates zur Verbesserung der Unterstützung von Diensten. AWS	
3.17.1032	• Korrektur der duplizierten Systemprotokolle, wenn die Filter auf die gleiche Kategorie gesetzt sind. • Korrektur des "Hängenbleibens" während der Festplatteninitialisierung.	
3.16.930	Zusätzlicher Support beim Start für die Protokollierung des Ereignisses "Windows ist einsatzbereit" im Windows-Ereignisprotokoll.	
3.15.880	Korrektur, um das Hochladen der Systems Manager Run Command-Ausgabe in S3-Bucket-Namen mit dem Zeichen ‘.’ zu erlauben.	
3.14.786	Unterstützung zum Überschreiben der InitializeDisks Plugin-Einstellungen hinzugefügt. Beispiel: Um die Initialisierung der SSD-Festplatte zu beschleunigen, können Sie TRIM vorübergehend deaktivieren, indem Sie dies in den Benutzerdaten festlegen: **<** InitializeDrivesSettings **><** **>** SettingsGroup ZUSCHNEIDEN**</** FormatWithout **></** SettingsGroup InitializeDrivesSettings	
3.13.727	Systems Manager Run Command – Korrektur, um Befehle nach dem Windows-Neustart zuverlässig zu verarbeiten.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
3.12.649	• Korrektur, um den Neustart bei der Ausführung von Befehlen/Skripten zuverlässig auszuführen. • Korrektur, um Ausführungsbefehle zuverlässig abzubrechen. • Unterstützung für das (optionale) Hochladen der MSI-Protokolle nach S3 hinzugefügt, wenn Anwendungen über Systems Manager Run Command installiert werden.	
3.11.521	• Korrektur der Generierung von RDP-Thumbprints für Windows Server 2003 • Das Hinzufügen von Zeitzone und UTC-Offset in die Zeilen des EC2 Config-Logs wurde behoben. • Systems Manager-Unterstützung, um Run Command-Befehle im Parallelmodus auszuführen. • Zurücksetzen der vorangegangenen Änderung, um partitionierte Festplatten online zu stellen.	
3.10.442	• Behebden der Systems Manager-Konfigurationsfehler bei der Installation von MSI-Anwendungen. • Korrektur, um die Speicherlaufwerke zuverlässig online zu stellen. • Updates zur Verbesserung der Unterstützung von AWS Diensten.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
3.9.359	• Korrektur der Bereitstellung des Sysprep-Skripts, um die Konfiguration des Windows-Updates im Standardstatus zu belassen. • Korrektur des Plug-ins für die Passwortgenerierung, um die Einhaltung der Einstellungen für die GPO-Passwortrichtlinien zu verbessern. • Beschränken EC2 Sie die Berechtigungen für den Config/SSM-Protokollordner auf die lokale Administratorgruppe. • Updates zur Verbesserung der Unterstützung von Diensten. AWS	
3.8.294	• Es wurde ein Problem behoben CloudWatch , das das Hochladen von Protokollen verhinderte, wenn sie sich nicht auf dem primären Laufwerk befanden. • Verbesserung der Festplatteninitialisierung durch das Hinzufügen von Logik für Wiederholversuche. • Es wurde eine verbesserte Fehlerbehandlung hinzugefügt, wenn das SetPassword Plugin bei der AMI-Erstellung gelegentlich ausfiel. • Updates zur Verbesserung der Unterstützung von AWS Diensten.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
3.7.308	• Verbesserungen am Dienstprogramm "ec2config-cli" beim "config"-Testen und bei der Fehlerbehebung innerhalb der Instance. • Vermeiden Sie das Hinzufügen statischer Routen für AWS KMS und Metadatendienste auf einem OpenVPN-Adapter. • Korrektur eines Problems, bei dem bei der Ausführung der Benutzerdaten das "persist"-Tags (Markierungen) nicht berücksichtigt wurde. • Eine verbesserte Fehlerbehandlung bei der Anmeldung an der EC2 Konsole ist nicht verfügbar. • Updates zur Verbesserung der Unterstützung von AWS Diensten.	
3.6.269	• Korrektur der Aktivierungszuverlässigkeit von Windows durch die Verwendung der lokalen Adresse 169.254.0.250/251 für die Aktivierung von Windows über AWS KMS. • Verbesserte Proxy-Handhabung in Systems Manager-, Windows-Aktivierungs- und Domain-Verbindungsszenarien • Korrektur eines Problems, bei dem der Sysprep-Antwortdatei duplizierte Benutzerkontenzeilen hinzugefügt wurden.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
3.5.228	• Es wurde ein Szenario behoben, bei dem das CloudWatch Plugin beim Lesen von Windows-Ereignisprotokollen möglicherweise übermäßig viel CPU und Arbeitsspeicher beansprucht • Es wurde ein Link zur CloudWatch Konfigurationsdokumentation in der Benutzeroberfläche für EC2 Konfigurationseinstellungen hinzugefügt	
3.4.212	• Behebt die EC2 Config, wenn sie in Kombination mit VM-Import verwendet wurde. • Korrektur eines Problems bei der Namensgebung im WiX-Installer.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
3.3.174	• Verbesserung bei der Ausnahmebehandlung von Fehlschlägen in Systems Manager und bei der Verbindung von Domains. • Änderung zur Unterstützung des Systems Manager-Schema-Versioning. • Fehlerbehebung bei der Formatierung flüchtiger Festplatten unter Win2K3. • Änderung, um die Konfiguration von Festplattengrößen über 2 TB zu unterschützen. • Geringerer Verbrauch des virtuellen Speichers durch die Einrichtung des GC-Modus als Standard. • Unterstützung für Herunterladen von Artefakten aus dem UNC-Pfad im `aws:psModule` - und `aws:application` - Plug-in. • Verbesserung der Protokollierung für das Windows Aktivierungs-Plug-in.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
3.2.97	• Leistungsverbesserungen durch verzögertes Laden der Systems Manager-SSM-Komponenten. • Verbesserte Ausnahmebehandlung für falsch formatierte sysprep2008.xml. • Befehlszeilenunterstützung für die Systems Manager „Apply“-Konfiguration. • Änderung, um die Verbindung von Domains zu unterstützen, wenn eine Umbenennung des Computers ansteht. • Unterstützung optionaler Parameter im `aws:applications` -Plug-in. • Unterstützung des Befehls-Arrays im `aws:psModule` -Plug-in.	
3.0.54	• Unterstützung für Systems Manager aktiviert. • Automatische Domänenverknüpfung von EC2 Windows-Instanzen zu einem AWS Verzeichnis über Systems Manager. • Konfigurieren und laden Sie CloudWatch Logs/Metriken über Systems Manager hoch. • Installieren Sie PowerShell Module über Systems Manager. • Installation der MSI-Anwendungen über Systems Manager.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.4.233	• Es wurde eine geplante Aufgabe hinzugefügt, um die EC2 Config nach Fehlern beim Starten des Dienstes wiederherzustellen. • Verbesserungen an den Benachrichtigungen über die Protokollfehler für die Konsole. • Updates zur Verbesserung der Unterstützung von AWS Diensten.	
2.3.313	• Es wurde ein Problem behoben, das in einigen Fällen zu einem hohen Speicherverbrauch führte, wenn die CloudWatch Protokollfunktion aktiviert war. • Upgradefehler behoben, sodass EC2Config-Versionen niedriger als 2.1.19 auf die neueste Version aktualisiert werden können. • Ausnahmebehandlung für die COM-Port-Öffnung aktualisiert, sodass sie benutzerfreundlicher und zweckdienlicher ist. • Die configServiceSettings Ec2-Benutzeroberfläche hat die Größenänderung deaktiviert und die Platzierung der Zuordnung und der Versionsanzeige in der Benutzeroberfläche korrigiert.	
2.2.12	• Wird NullPointerException bei der Abfrage eines Registrierungsschlüssels zur Bestimmung des Windows Sysprep-Status verarbeitet, der gelegentlich Null zurückgab. • Freisetzung unverwalteter Ressourcen im finally-Block.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.2.11	Ein Problem im CloudWatch Plugin zur Behandlung leerer Protokollzeilen wurde behoben.	
2.2.10	• Die Konfiguration der CloudWatch Log-Einstellungen über die Benutzeroberfläche wurde entfernt. • Ermöglichen Sie es Benutzern, CloudWatch Protokoll einstellungen in einer `%ProgramFiles%\Amazon\Ec2ConfigService\Settings\AWS.EC2.Windows.CloudWatch.json` Datei zu definieren, um future Verbesserungen zu ermöglichen.	
2.2.9	Problem mit unbehandelten Ausnahmen behoben sowie Protokollierung hinzugefügt.	
2.2.8	• Behebt die Überprüfung der Windows-Betriebssystemversion im EC2 Config Installer zur Unterstützung von Windows Server 2003 SP1 und höher. • Problem bei der Behandlung des Nullwerts beim Lesen der Registrierungsschlüssel behoben, die für die Aktualisierung der Sysprep-Config-Dateien benötigt werden.	
2.2.7	• Unterstützung für die Ausführung von EC2 Config während der Ausführung von Sysprep für Windows 2008 und höher hinzugefügt. • Verbesserung der Ausnahmebehandlung und Protokollierung zur Optimierung der Diagnosen.	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.2.6	• Die Belastung der Instanz und der CloudWatch Protokolle beim Hochladen von Protokollereignissen wurde reduziert. • Es wurde ein Upgrade-Problem behoben, bei dem das CloudWatch Logs-Plug-In nicht immer aktiviert blieb	
2.2.5	• Unterstützung für das Hochladen von Protokollen in den CloudWatch Log Service hinzugefügt. • Ein Problem mit den Rennbedingungen im RDPCert Ec2Output-Plug-In wurde behoben • Die Wiederherstellungsoption für den EC2 Config Service wurde auf Neustart von geändert TakeNoAction • Es wurden weitere Ausnahmeinformationen hinzugefügt, wenn die EC2 Config abstürzt	
2.2.4	• Ein Tippfehler in PostSysprep .cmd wurde behoben • Der Fehler wurde behoben, bei dem sich EC2 Config nicht an das Startmenü für OS2 012+ anheftet	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.2.3	• Option hinzugefügt, um EC2 Config zu installieren, ohne dass der Dienst sofort nach der Installation beginnt. Führen Sie dazu "Ec2Install.exe start=false"' von der Befehlszeile aus. • Parameter im Bildschirmhintergrund-Plug-in hinzugefügt, über den das Hinzufügen/Entfernen des Bildschirmhintergrunds gesteuert werden kann. Führen Sie zur Verwendung „Ec2 WallpaperInfo .exe set“ oder „Ec2 WallpaperInfo .exe revert“ von der Befehlszeile aus • Suche nach Schlüssel hinzugefügt, falsche Einstellungen des RealTimeIsUniversal Registrierungsschlüssels werden in der Konsole ausgegeben RealTimeIsUniveral • Die EC2 Konfigurationsabhängigkeit vom Windows-Ordner „Temp“ wurde entfernt • Die UserData Ausführungsabhängigkeit von.Net 3.5 wurde entfernt	
2.2.2	• Zusätzliche Überprüfung des Verhaltens bei der Servicebeendigung, damit sichergestellt wird, dass Ressourcen freigegeben werden. • Problem mit langen Ausführungszeiten bei der Verbindung zur Domain behoben	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.2.1	• Installer aktualisiert, damit Upgrades von älteren Versionen möglich sind. • Der WallpaperInfo Ec2-Fehler wurde in einer Nur-.Net4.5-Umgebung behoben • Fehler bei der zeitweiligen Treiberermittlung behoben. • Option zur Installation im Hintergrund hinzugefügt. Führen Sie Ec2Install.exe mit der "q"-Option aus, z. B. "Ec2Install.exe -q"	
2.2.0	• Support für .Net4- und .Net4.5-Umgebungen hinzugefügt. • Installer aktualisiert	
2.1.19	• Unterstützung für die Kennzeichnung flüchtiger Datenspeicher bei Verwendung des Intel-Netzwerktreibers (z. B. C3-Instance-Typ) hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessertes Networking auf EC2 Amazon-Instances. • Support für AMI Origin Version und AMI Origin Name zur Konsolenausgabe hinzugefügt. • Änderungen an der Konsolenausgabe vorgenommen, um konsistente Formatierung/Analyse zu gewährleisten • Hilfedatei aktualisiert	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.18	• EC2Config WMI-Objekt für Abschlussbenachrichtigung hinzugefügt (-Namespace root\ Amazon -Class _) EC2 ConfigService • Performance der Startup-WMI-Abfrage mit großen Ereignisprotokollen verbessert, kann möglicherweise während der ersten Ausführung zu einer hohen CPU führen	
2.1.17	• Das UserData Ausführungsproblem beim Füllen der Puffer für Standardausgabe und Standardfehler wurde behoben • Anzeige eines falschen RDP-Thumbprints in der Konsolenausgabe für >= w2k8 OS behoben. • Die Konsolenausgabe enthält jetzt 'RDPCERTIFICATE-SubjectName: 'für Windows 2008+, das den Computernamen enthält • Dem Dropdownmenü für die Zuweisung des Laufwerkbuchstaben wurde "D:\" hinzugefügt. • Schaltfläche "Hilfe" wurde nach oben rechts verschoben sowie das Erscheinungsbild verändert • Link zur Feedback-Umfrage hinzugefügt	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.16	• Die Registerkarte „Allgemein“ enthält einen Link zur EC2 Config-Download-Seite für neue Versionen • Das Desktop-Hintergrundbild wird jetzt im lokalen Appdata-Ordner des Benutzers statt im Ordner Meine Dokumente gespeichert, um die Umleitung zu unterstützen MyDoc • MSSQLServer Der Name wurde im Post-Sysprep-Skript (2008+) mit dem System synchronisiert • Der Anwendungsordner wurde neu organisiert (Dateien wurden in das Plug-in-Verzeichnis verschoben und doppelte Dateien entfernt). • Ausgabe des Systemprotokolls wurde geändert (Konsole): • * Wechsel zu einem Datums-, Namens-, Wertformat zur Vereinfachung der Analyse. (Beginnen Sie, die Abhängigk eiten in das neue Format zu migrieren.) • *Der Status des Plug-ins „Ec2“ wurde hinzugefügt SetPasswo rd • * Sysprep wurden Start- und Endzeiten hinzugefügt • Problem bei der Kennzeichnung der flüchtigen Festplatten als "Temporary Storage" für Betriebssysteme behoben, die nicht in Englisch ausgeführt werden • Fehler bei der EC2 Konfigurationsdeinstallation nach dem Ausführen von Sysprep behoben	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.15	• Anfragen an den Metadaten-Service optimiert • Metadaten umgehen jetzt die Proxy-Einstellungen • Flüchtige Festplatten werden als "Temporary Storage" gekennzeichnet und Impotant.txt wird, falls gefunden, auf das Volume platziert (nur Citrix PV-Treiber). Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie die PV-Treiber auf Windows-Instances EC2 . • Flüchtigen Festplatten werden Laufwerkbuchstaben von Z nach A zugeordnet (nur Citrix PV-Treiber) – die Zuweisung kann mithilfe des Plug-ins für die Zuweisung des Laufwerkbuchstaben durch die Volume-Kennzeichnung "Temporary Storage X" überschrieben werden, wobei es sich bei "X" um eine Zahl zwischen 0 und 25 handelt • UserData läuft jetzt unmittelbar nach „Windows ist bereit“	
2.1.14	Korrekturen für den Desktop-Hintergrund	
2.1.13	• Desktop-Hintergrund zeigt den Hostnamen standardmäßig an • Abhängigkeit vom Windows-Zeitdienst wurde entfernt • Route hinzugefügt, wenn einer einzigen IPs Schnittstelle mehrere zugewiesen sind	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.11	• Änderungen am Ec2Activation-Plug-in vorgenommen • - Aktivierungsstatus wird alle 30 Tagse überprüft • - Verbleiben bei der Übergangsfrist 90 Tage (von 180), wird die Aktivierung erneut versucht	
2.1.10	• Überlagerung des Desktop-Hintergrunds bleibt mit Sysprep oder beim Herunterfahren ohne Sysprep nicht länger erhalten • Benutzerdatenoption wird bei jedem Service-Start mit <persist>true</persist> ausgeführt • Ort und Name wurden geändert. of /DisableWinUpdate.cmd to /Scripts/PostSysprep .cmd • Das Administratorkennwort ist in /Scripts/ .cmd standardmäßig so eingestellt, dass es nicht abläuft PostSysprep • Durch die Deinstallation wird das EC2 PostSysprep Config-Skript aus c:\windows\setup\script\ CommandComplete .cmd entfernt • "Add Route" unterstützt benutzerdefinierte Schnittstellenmetriken	
2.1.9	UserData Die Ausführung ist nicht mehr auf 3851 Zeichen beschränkt	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.7	• Betriebssystemversion und Sprachen-ID werden in die Konsole geschrieben • EC2Auf die Konsole geschriebene Konfigurationsversion • PV-Treiber-Version wird in die Konsole geschrieben • Erkennung der Fehlerprüfung und Ausgabe werden beim nächsten Start an die Konsole übermittelt • config.xml wurde eine Option hinzugefügt, um Sysprep-Anmeldeinformationen zu erhalten • Logik zur Routenwiederholung hinzugefügt, falls ENI beim Start nicht verfügbar ist • PID für die Benutzerdaten-Ausführung in die Konsole geschrieben • Mindestlänge für das generierte Passwort vom GPO abgerufen • Legen Sie den Service-Start auf 3 Versuche fest. • Die Beispiele S3_ DownloadFile .ps1 und S3_Upload file.ps1 wurden dem Ordner /Scripts hinzugefügt	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.6	• Versionsinformationen zur Registerkarte "General" hinzugefügt • Registerkarte "Bundle" zu "Image" umbenannt • Festlegung der Passwörter vereinfacht und passwortbezogene Benutzeroberflächenelemente von der Registerkarte "General" auf die Registerkarte "Image" verschoben • Registerkarte "Disk Settings" zu "Storage" umbenannt • Registerkarte "Support" mit häufig verwendeten Tools zur Fehlerbehebung hinzugefügt • Die Datei `sysprep.ini` unter Windows Server 2003 so eingestellt, dass die Betriebssystempartition standardmäßig erweitert wird. • Private IP-Adresse dem Bildschirmhintergrund hinzugefügt • Private IP-Adresse wird auf dem Bildschirmhintergrund angezeigt • Logik für Wiederholversuche der Konsolenausgabe hinzugefügt • Com-Port-Ausnahme für den Zugriff auf Metadaten behoben — führte dazu, dass EC2 Config beendet wurde, bevor die Konsolenausgabe angezeigt wurde • Überprüfung des Aktivierungsstatus bei jedem Start – Aktivierung nach Bedarf •	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
	Problem bei den relativen Pfaden behoben – hervorgerufen durch die manuelle Ausführung einer Bildschirmhintergrund-Verknüpfung aus dem Startup-Ordner heraus; auf "Administrator/logs" verweisend • Problem mit der Hintergrundfarbe für Benutzer von Windows Server 2003 behoben (abgesehen vom Administrator).	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
2.1.2	• Konsolenzeitstempel auf UTC (Zulu) gesetzt • Anzeige eines Hyperlinks auf der Registerkarte Sysprep entfernt • Feature-Ergänzung zur dynamischen Erweiterung des Stamm-Volumes beim ersten Start von Windows 2008+ • Wenn Set-Password aktiviert ist, wird EC2 Config jetzt automatisch aktiviert, um das Passwort festzulegen • EC2Config überprüft den Aktivierungsstatus vor der Ausführung von Sysprep (zeigt eine Warnung an, wenn es nicht aktiviert ist) • Die Datei `Sysprep.xml` für Windows Server 2003 ist jetzt standardmäßig auf die Zeitzone UTC und nicht mehr auf Pacific eingestellt. • Zufällige Aktivierungsserver • Registerkarte "Drive Mapping" zu "Disk Settings" umbenannt • Benutzeroberflächenelemente "Initialize Drives" von der Registerkarte "General" auf die Registerkarte "Disk Settings" verschoben • Schaltfläche "Hilfe" verweist jetzt auf die HTML-Hilfedatei • HTML-Hilfedatei wurde mit den Änderungen aktualisiert • Hinweistext für die Zuweisungen von Laufwerkbuchstaben aktualisiert	

Version	Details	Datum der Veröffentlichung
	• InstallUpdates.ps1 wurde dem Ordner /Scripts hinzugefügt, um Patches und Säuberungen vor Sysprep zu automatisieren	
2.1.0	• Desktop-Hintergrund zeigt beim ersten Anmelden (nicht beim Trennen/Wiederherstellen der Verbindung) standardmäßig Instance-Informationen an • PowerShell kann von den Benutzerdaten aus ausgeführt werden, indem der Code mit umgeben wird<powershell></powershell>	

Verwenden Sie EC2 Fast Launch für Ihre Windows-Instances

Wenn Sie ein Windows Server-AMI für EC2 Fast Launch konfigurieren, EC2 erstellt Amazon wie folgt eine Reihe von vorab bereitgestellten Snapshots, die für einen schnelleren Start verwendet werden können.

1. Amazon EC2 startet eine Reihe temporärer T3-Instances, die auf Ihren Einstellungen basieren.
2. Wenn jede temporäre Instance die standardmäßigen Startschritte abschließt, EC2 erstellt Amazon einen vorab bereitgestellten Snapshot der Instance. Der Snapshot wird in Ihrem Amazon-S3-Bucket gespeichert.
3. Wenn der Snapshot fertig ist, EC2 beendet Amazon die zugehörige t3-Instance, um die Ressourcenkosten so gering wie möglich zu halten.
4. Wenn Amazon das nächste Mal eine Instance über das EC2 Fast Launch-fähige AMI EC2 startet, verwendet es einen der Snapshots, um die Startzeit erheblich zu reduzieren.

Amazon füllt die Snapshots, die Sie zur Hand haben, EC2 automatisch auf, wenn es sie verwendet, um Instances über das EC2 Fast Launch-fähige AMI zu starten.

Jedes Konto, das Zugriff auf ein AMI mit aktiviertem EC2 Fast Launch hat, kann von kürzeren Startzeiten profitieren. Wenn der AMI-Besitzer Ihnen Zugriff zum Starten von Instances gewährt, stammen die vorab bereitgestellten Snapshots aus dem Konto des AMI-Besitzers.

Wenn ein AMI, das EC2 Fast Launch unterstützt, mit Ihnen geteilt wird, können Sie Faster Launching auf dem gemeinsam genutzten AMI selbst aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie ein gemeinsam genutztes AMI für EC2 Fast Launch aktivieren, EC2 erstellt Amazon die vorab bereitgestellten Snapshots direkt in Ihrem Konto. Wenn die in Ihrem Konto verfügbaren Snapshots aufgebraucht sind, können Sie weiterhin Snapshots aus dem Konto des AMI-Besitzers verwenden.

> **Note**
>
> EC2 Fast Launch löscht vorab bereitgestellte Snapshots, sobald sie bei einem Start verbraucht werden, um die Speicherkosten zu minimieren und eine Wiederverwendung zu verhindern. Wenn die gelöschten Snapshots jedoch einer Aufbewahrungsregel entsprechen, werden sie automatisch im Papierkorb aufbewahrt. Wir empfehlen Ihnen, den Geltungsbereich Ihrer Aufbewahrungsregeln für den Papierkorb zu überprüfen, damit dies nicht passiert. Weitere Informationen finden Sie unter Bereinigen des Papierkorbs im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.
> Dieses Feature ist nicht identisch mit der schnellen EBS-Snapshot-Wiederherstellung. Die schnelle EBS-Snapshot-Wiederherstellung müssen Sie explizit für jeden einzelnen Snapshot aktivieren, was mit entsprechenden Kosten verbunden ist.

Das folgende Video zeigt, wie Sie Ihr Windows-AMI für einen schnelleren Start konfigurieren können. Es bietet einen kurzen Überblick über die zugehörigen Schlüsselbegriffe und ihre Definitionen: EC2 Windows-Instances bis zu 65% schneller starten am AWS

Kosten für die Ressourcen

Für die Konfiguration von Windows AMIs für EC2 Fast Launch fallen keine Servicegebühren an. Für alle zugrunde liegenden AWS Ressourcen, die Amazon EC2 verwendet, gelten jedoch Standardpreise. Weitere Informationen zu den damit verbundenen Ressourcenkosten und deren Verwaltung finden Sie unter Managen Sie die Kosten für die zugrunde liegenden Ressourcen von EC2 Fast Launch.

Inhalt

- Wichtige Begriffe

- EC2 Voraussetzungen für den Schnellstart für Windows
- EC2 Schnellstart-Einstellungen für Ihr Amazon EC2 Windows Server-AMI konfigurieren
- Ansicht AMIs mit aktiviertem EC2 Schnellstart
- Managen Sie die Kosten für die zugrunde liegenden Ressourcen von EC2 Fast Launch
- Überwachen Sie den EC2 Schnellstart
- Servicebezogene Rolle für EC2 Fast Launch
- Problembehandlung bei Windows EC2 Fast Launch

Wichtige Begriffe

Die EC2 Schnellstartfunktion verwendet die folgenden Schlüsselbegriffe:

Vorab bereitgestellter Snapshot

Ein Snapshot einer Instance, die von einem Windows-AMI mit aktiviertem EC2 Schnellstart gestartet wurde und die die folgenden Windows-Startschritte abgeschlossen hat und bei Bedarf neu gestartet wurde.

- Sysprep spezialisieren
- Windows Out of Box Experience (OOBE)

Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, stoppt EC2 Fast Launch die Instance und erstellt einen Snapshot, der später, basierend auf Ihrer Konfiguration, für einen schnelleren Start aus dem AMI verwendet wird.

Starthäufigkeit

Steuert die Anzahl der vorab bereitgestellten Snapshots, die Amazon innerhalb des EC2 angegebenen Zeitraums starten kann. Wenn Sie EC2 Fast Launch für Ihr AMI aktivieren, EC2 erstellt Amazon den ersten Satz von vorab bereitgestellten Snapshots im Hintergrund. Wenn die Startfrequenz beispielsweise auf fünf Starts pro Stunde festgelegt ist, was die Standardeinstellung ist, erstellt EC2 Fast Launch einen ersten Satz von fünf vorab bereitgestellten Snapshots.

Wenn Amazon eine Instance von einem AMI mit aktiviertem EC2 Fast Launch EC2 startet, verwendet es einen der vorab bereitgestellten Snapshots, um die Startzeit zu verkürzen. Wenn Snapshots verwendet werden, werden sie automatisch auf die mit der Startfrequenz angegebenen Anzahl aufgefüllt.

Wenn Sie eine Zunahme der Instances erwarten, die über Ihr AMI gestartet werden – zum Beispiel während eines besonderen Ereignisses – können Sie die Starthäufigkeit im Voraus erhöhen, um die zusätzlich benötigten Instances abzudecken. Wenn Ihr Startvolumen wieder normal ist, können Sie die Häufigkeit wieder nach unten anpassen.

Wenn die Zahl der Starts höher ist als erwartet, verbrauchen Sie unter Umständen alle verfügbaren vorab bereitgestellten Snapshots. Das führt nicht dazu, dass Starts fehlschlagen. Es kann jedoch dazu führen, dass einige Instances den Standardstartprozess durchlaufen, bis Snapshots wieder aufgefüllt werden können.

Anzahl der Zielressourcen

Die Anzahl der vorab bereitgestellten Snapshots, die für ein Amazon EC2 Windows Server-AMI mit aktiviertem EC2 Schnellstart bereitgehalten werden müssen.

Max. Anzahl paralleler Starts

Steuert, wie viele Instances Amazon gleichzeitig starten EC2 kann, um die vorab bereitgestellten Snapshots für EC2 Fast Launch zu erstellen. Wenn die Anzahl Ihrer Zielressourcen höher ist als die maximale Anzahl parallel Starts, die Sie konfiguriert haben, EC2 startet Amazon die unter Max parallel Starts angegebene Anzahl von Instances, um mit der Erstellung der Snapshots zu beginnen. Wenn diese Instances den Vorgang abschließen, erstellt Amazon EC2 den Snapshot und stoppt die Instance. Anschließend werden weitere Instances gestartet, bis die Gesamtzahl der verfügbaren Snapshots die Anzahl der Zielressourcen erreicht hat. Der Wert für Max. Anzahl paralleler Starts muss 6 oder höher sein.

EC2 Voraussetzungen für den Schnellstart für Windows

Bevor Sie EC2 Fast Launch einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen, die erforderlich sind, um Snapshots für Ihre AWS-Konto zu erstellen: AMIs

- Wenn Sie bei der Konfiguration von EC2 Fast Launch eine benutzerdefinierte Startvorlage angeben, verwendet der Service die VPC und andere Konfigurationseinstellungen, die Sie in der Startvorlage definiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie eine Startvorlage, wenn Sie Fast Launch einrichten EC2 .
- Wenn Sie zur Konfiguration Ihrer Einstellungen keine benutzerdefinierte Startvorlage verwenden, müssen Sie die EC2FastLaunchFullAccess Richtlinie an Ihre aktuelle IAM-Rolle anhängen, bevor Sie EC2 Fast Launch aktivieren. Dann erstellt der Service automatisch einen AWS CloudFormation Stack mit den folgenden Ressourcen in Ihrem AWS-Konto.

  - Eine virtuelle private Cloud (VPC)
  - Private Subnetze in mehreren Availability Zones
  - Eine Startvorlage, die mit Instance Metadata Service Version 2 () IMDSv2 konfiguriert wurde
  - Eine Sicherheitsgruppe ohne Regeln für eingehenden oder ausgehenden Datenverkehr
- Private EC2 Fast Launch AMIs muss die Ausführung von Benutzerdatenskripten unterstützen.
- Um EC2 Fast Launch für ein AMI zu konfigurieren, müssen Sie das AMI Sysprep mit der Shutdown-Option erstellen. Die EC2 Schnellstart-Funktion unterstützt derzeit keine Dateien AMIs , die von einer laufenden Instance aus erstellt wurden.

  Informationen zum Erstllen eines AMI mit Sysprep finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep.
- Um EC2 Fast Launch für ein verschlüsseltes AMI zu aktivieren, das einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Verschlüsselung verwendet, müssen Sie der serviceverknüpften Rolle für EC2 Fast Launch die Berechtigung zur Verwendung des CMK erteilen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Zugriff auf vom Kunden verwaltete Schlüssel”.
- Das Standardkontingent für die maximale Anzahl parallel Starts AMIs in allen AWS-Konto Ländern beträgt 40 pro Region. Auf folgende Weise können Sie eine Erhöhung der Service Quotas für Ihr Konto anfordern.

  1. Öffnen Sie die Service Quotas-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.
  2. Wählen Sie im Navigationsbereich AWS-Services aus.
  3. Geben Sie in der Suchleiste **`EC2 Fast Launch`** ein und wählen Sie das Ergebnis aus.
  4. Wählen Sie den Link für parallele Instance-Starts aus, um die Seite mit den Service-Kontingentdetails zu öffnen.
  5. Wählen Sie Erhöhung auf Kontoebene beantragen aus.

  Weitere Informationen finden Sie unter Beantragen einer Kontingenterhöhung im Service-Quotas-Benutzerhandbuch.

EC2 Schnellstart-Einstellungen für Ihr Amazon EC2 Windows Server-AMI konfigurieren

Sie können EC2 Fast Launch für Windows konfigurieren, AMIs das Ihnen gehört oder AMIs das über die API AWS Management Console, SDKs CloudFormation, oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) für Sie freigegeben wurde. Stellen Sie vor der Konfiguration von EC2 Fast Launch sicher,

dass Ihr AMI alle Voraussetzungen erfüllt, die für die Erstellung der vorab bereitgestellten Snapshots erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Voraussetzungen für den Schnellstart für Windows.

Wenn Sie den schnelleren Start für Windows-Instances aktivieren, EC2 überprüft Amazon, ob Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Starten von Instances aus dem angegebenen AMI und der Startvorlage (falls vorhanden) verfügen, einschließlich der Berechtigungen für verschlüsselte Instances AMIs. Um Fehler beim Instance-Start zu vermeiden, validiert der Service Ihre Berechtigungen, bevor EC2 Fast Launch aktiviert wird. Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, gibt der Service einen Fehler zurück und aktiviert EC2 Fast Launch nicht.

EC2 Fast Launch ist in EC2 Image Builder integriert, sodass Sie benutzerdefinierte Images mit aktiviertem EC2 Schnellstart erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Verteilungseinstellungen für ein Windows-AMI mit aktiviertem EC2 Schnellstart (AWS CLI) im EC2 Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Aktivieren Sie EC2 Fast Launch

Um diese Einstellungen zu ändern, stellen Sie sicher, dass Ihr AMI und die Region, in der Sie ausführen, alle EC2 Voraussetzungen für den Schnellstart für Windows erfüllen.

Console

Um Fast Launch zu aktivieren EC2

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Bilder die Option AMIs.
3. Wählen Sie das zu aktualisierende AMI aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen aktivieren.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen über der Liste von AMIs die Option Schnellstart konfigurieren aus. Dadurch wird die Seite Schnellstart konfigurieren geöffnet, auf der Sie die Einstellungen für den EC2 Schnellstart konfigurieren.
5. Um mit vorab bereitgestellten Snapshots Instances schneller über Ihr Windows-AMI zu starten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Windows-Schnellstart aktivieren.
6. Wählen Sie in der Dropdownliste Set anticipated launch frequency (Voraussichtliche Starthäufigkeit festlegen) einen Wert aus, um die Anzahl der Snapshots festzulegen, die erstellt und beibehalten werden, um das erwartete Startvolumen Ihrer Instance abzudecken.

7. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Save changes (Änderungen speichern).

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Startvorlage verwenden müssen, um eine VPC anzugeben oder Metadateneinstellungen für zu konfigurieren IMDSv2, finden Sie unterVerwenden Sie eine Startvorlage, wenn Sie Fast Launch einrichten EC2 .

AWS CLI

So aktivieren Sie EC2 Fast Launch

Verwenden Sie den folgenden enable-fast-launchBefehl, um EC2 Fast Launch für das angegebene AMI zu aktivieren und sechs parallel Instances für die Vorbereitstellung zu starten.

```
aws ec2 enable-fast-launch \
    --image-id ami-0abcdef1234567890  \
    --max-parallel-launches 6 \
    --resource-type snapshot
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
 "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
 "ResourceType": "snapshot",
 "SnapshotConfiguration": {
     "TargetResourceCount": 10
 },
 "LaunchTemplate": {},
 "MaxParallelLaunches": 6,
 "OwnerId": "0123456789123",
 "State": "enabling",
 "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
 "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:16:03.199000+00:00"
}
```

PowerShell

Um Fast Launch zu aktivieren EC2

Verwenden Sie das Enable-EC2FastLaunchCmdlet, um EC2 Fast Launch für das angegebene AMI zu aktivieren und sechs parallel Instances für die Vorbereitstellung zu starten.

```
Enable-EC2FastLaunch `
 -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
 -MaxParallelLaunch 6 `
 -Region us-west-2 `
 -ResourceType snapshot
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ImageId               : ami-0abcdef1234567890
 LaunchTemplate        :
 MaxParallelLaunches   : 6
 OwnerId               : 0123456789123
 ResourceType          : snapshot
 SnapshotConfiguration : Amazon.EC2.Model.FastLaunchSnapshotConfigurationResponse
 State                 : enabling
 StateTransitionReason : Client.UserInitiated
 StateTransitionTime   : 2/25/2022 12:24:11 PM
```

Deaktivieren Sie Fast Launch EC2

Um diese Einstellungen zu ändern, stellen Sie sicher, dass Ihr AMI und die Region, in der Sie ausführen, alle EC2 Voraussetzungen für den Schnellstart für Windows erfüllen.

Console

Um Fast Launch zu deaktivieren EC2

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Bilder die Option AMIs.
3. Wählen Sie das zu aktualisierende AMI aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen aktivieren.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen über der Liste von AMIs die Option Schnellstart konfigurieren aus. Dadurch wird die Seite Schnellstart konfigurieren geöffnet, auf der Sie die Einstellungen für den EC2 Schnellstart konfigurieren.

5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schnellstart für Windows aktivieren, um EC2 Schnellstart zu deaktivieren und vorab bereitgestellte Snapshots zu entfernen. Dies führt dazu, dass das AMI in Zukunft den Standardstartprozess für jede Instance verwendet.

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie die Windows-Image-Optimierung deaktivieren, werden alle vorhandenen vorab bereitgestellten Snapshots automatisch gelöscht. Dieser Schritt muss abgeschlossen sein, bevor Sie das Feature erneut verwenden können.

6. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Save changes (Änderungen speichern).

AWS CLI

Um Fast Launch zu deaktivieren EC2

Verwenden Sie den folgenden disable-fast-launchBefehl, um EC2 Fast Launch auf dem angegebenen AMI zu deaktivieren und vorhandene vorab bereitgestellte Snapshots zu bereinigen.

```
aws ec2 disable-fast-launch --image-id ami-01234567890abcedf
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
    "ResourceType": "snapshot",
    "SnapshotConfiguration": {},
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
        "LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreation-
a8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
        "Version": "1"
    },
    "MaxParallelLaunches": 6,
    "OwnerId": "0123456789123",
    "State": "disabling",
    "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
    "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:47:29.265000+00:00"
```

```
}
```

PowerShell

Um Fast Launch zu deaktivieren EC2

Verwenden Sie das Disable-EC2FastLaunchCmdlet, um EC2 Fast Launch auf dem angegebenen AMI zu deaktivieren und vorhandene vorab bereitgestellte Snapshots zu bereinigen.

```
Disable-EC2FastLaunch -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ImageId               : ami-0abcdef1234567890
 LaunchTemplate        :
 Amazon.EC2.Model.FastLaunchLaunchTemplateSpecificationResponse
 MaxParallelLaunches   : 6
 OwnerId               : 0123456789123
 ResourceType          : snapshot
 SnapshotConfiguration :
 State                 : disabling
 StateTransitionReason : Client.UserInitiated
 StateTransitionTime   : 2/25/2022 1:10:08 PM
```

Verwenden Sie eine Startvorlage, wenn Sie Fast Launch einrichten EC2

Mit einer Startvorlage können Sie eine Reihe von Startparametern konfigurieren, die Amazon jedes Mal EC2 verwendet, wenn es eine Instance aus dieser Vorlage startet. Sie können Dinge wie ein AMI angeben, das für Ihr Basis-Image, Instance-Typen, Speicher, Netzwerkeinstellungen und mehr verwendet werden soll.

Startvorlagen sind optional, mit Ausnahme der folgenden Sonderfälle, in denen Sie eine Startvorlage für Ihr Windows-AMI verwenden müssen, wenn Sie einen schnelleren Start konfigurieren:

- Sie müssen eine Startvorlage verwenden, um eine vorhandene VPC für Ihr Windows-AMI anzugeben. Dies gilt nicht, wenn Sie die Standard-VPC für Ihre AWS-Konto verwenden.
- Wenn Ihr Konto eine Richtlinie enthält, die IMDSv2 für EC2 Amazon-Instances gilt, müssen Sie eine Startvorlage erstellen, die die Metadatenkonfiguration angibt, die durchgesetzt IMDSv2 werden soll.

Verwenden Sie die Startvorlage, die Ihre Metadatenkonfiguration enthält, von der EC2 Konsole aus, oder wenn Sie den enable-fast-launchBefehl in der AWS CLI ausführen oder die EnableFastLaunchAPI-Aktion aufrufen.

Amazon EC2 EC2 Fast Launch unterstützt die folgende Konfiguration nicht, wenn Sie eine Startvorlage verwenden. Wenn Sie eine Startvorlage für EC2 Fast Launch verwenden, dürfen Sie keine der folgenden Angaben machen:

- Benutzerdatenskripts
- Termination protection
- Deaktivierte Metadaten
- Spot-Option
- Verhalten beim Herunterfahren, das die Instance beendet
- Ressourcen-Tags für Netzwerkschnittstellen-, Elastic Graphic- oder Spot-Instance-Anfragen

Geben Sie eine VPC an

Schritt 1: Eine Startvorlage erstellen

Erstellen Sie eine Startvorlage, die die folgenden Details für Ihre Windows-Instances angibt:

- Das VPC-Subnetz.
- Einen Instance-Typ von `t3.xlarge`.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage.

Schritt 2: Geben Sie die Startvorlage für Ihr EC2 Fast Launch AMI an

Console

Um die Startvorlage für EC2 Fast Launch anzugeben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Bilder die Option AMIs.
3. Wählen Sie das zu aktualisierende AMI aus, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen aktivieren.

4. Wählen Sie im Menü Aktionen über der Liste von AMIs die Option Schnellstart konfigurieren aus. Dadurch wird die Seite Schnellstart konfigurieren geöffnet, auf der Sie die Einstellungen für den EC2 Schnellstart konfigurieren.
5. Die Launch template (Startvorlage) führt eine gefilterte Suche durch, bei der Startvorlagen in Ihrem Konto in der aktuellen Region gefunden werden, die mit dem von Ihnen eingegebenen Text übereinstimmen. Geben Sie den Namen oder die ID der Startvorlage ganz oder teilweise in das Feld ein, um eine Liste mit übereinstimmenden Startvorlagen anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise `fast` in das Feld eingeben, EC2 findet Amazon alle Startvorlagen in Ihrem Konto in der aktuellen Region, deren Name „schnell“ enthält.

   Um eine neue Startvorlage zu erstellen, können Sie Create launch template (Startvorlage erstellen) wählen.
6. Wenn Sie eine Startvorlage auswählen, EC2 zeigt Amazon die Standardversion für diese Vorlage im Feld Quellvorlagenversion an. Um eine andere Version anzugeben, markieren Sie die Standardversion, um sie zu ersetzen, und geben Sie die gewünschte Versionsnummer in das Feld ein.
7. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Save changes (Änderungen speichern).

AWS CLI

Um die Startvorlage für EC2 Fast Launch anzugeben

Verwenden Sie den enable-fast-launchBefehl mit der `--launch-template` Option und geben Sie entweder den Namen oder die ID der Startvorlage an.

```
--launch-template LaunchTemplateName=my-launch-template
```

PowerShell

Um die Startvorlage für EC2 Fast Launch anzugeben

Verwenden Sie das Enable-EC2FastLaunchCmdlet mit dem Parameter `-LaunchTemplate_LaunchTemplateId` oder`-LaunchTemplate_LaunchTemplateName`.

```
-LaunchTemplate_LaunchTemplateName my-launch-template
```

Weitere Informationen zu EC2 Startvorlagen finden Sie unter. Instance-Startparameter in EC2 Amazon-Startvorlagen speichern

Ansicht AMIs mit aktiviertem EC2 Schnellstart

Sie können den describe-fast-launch-imagesBefehl im oder die Get-EC2FastLaunchImageTools für das Cmdlet verwenden AWS CLI, um Details für PowerShell Cmdlets abzurufen, für AMIs die Schnellstart aktiviert ist. EC2

Amazon EC2 stellt die folgenden Details für jedes Windows-AMI bereit, das in den Ergebnissen zurückgegeben wird:

- Die Image-ID für ein AMI mit aktiviertem EC2 Fast Launch.
- Der Ressourcentyp, der für die Vorabbereitstellung des zugeordneten Windows-AMI verwendet wird. Unterstützter Wert: `snapshot`.
- Die Snapshot-Konfiguration, also eine Gruppe von Parametern, die die Vorabbereitstellung für das zugehörige Windows-AMI mit Snapshots konfigurieren.
- Startvorlageninformationen, einschließlich der ID, des Namens und der Version der Startvorlage, die das zugeordnete AMI verwendet, wenn es Window-Instances aus vorab bereitgestellten Snapshots startet.
- Die maximale Anzahl an Instances, die, zum Erstellen von Ressourcen, gleichzeitig gestartet werden können.
- Das ist die Besitzer-ID für das zugeordnete AMI. Dies ist nicht für AMIs die Felder ausgefüllt, die mit Ihnen geteilt wurden.
- Der aktuelle Status von EC2 Fast Launch für das zugehörige AMI. Zu den unterstützten Werten gehören: `enabling | enabling-failed | enabled | enabled-failed | disabling | disabling-failed`.

> **Note**
>
> Sie können den aktuellen Status auch auf der Seite Bildoptimierung verwalten in der EC2 Konsole als Status der Bildoptimierung anzeigen.

- Der Grund, warum EC2 Fast Launch für das zugehörige AMI auf den aktuellen Status geändert wurde.
- Der Zeitpunkt, zu dem EC2 Fast Launch für das zugehörige AMI auf den aktuellen Status geändert wurde.

AWS CLI

Um herauszufinden, ob es für EC2 Fast Launch AMIs konfiguriert ist

Verwenden Sie den folgenden describe-fast-launch-imagesBefehl, um die Details für jedes Konto zu beschreiben, das für EC2 Fast Launch konfiguriert ist. AMIs In diesem Beispiel ist nur ein AMI im Konto für EC2 Fast Launch konfiguriert.

```
aws ec2 describe-fast-launch-images
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "FastLaunchImages": [
        {
            "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
            "ResourceType": "snapshot",
            "SnapshotConfiguration": {},
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
                "LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreation-
a8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
                "Version": "1"
            },
            "MaxParallelLaunches": 6,
            "OwnerId": "0123456789123",
            "State": "enabled",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:20:06.552000+00:00"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um herauszufinden, ob es für EC2 Fast Launch AMIs konfiguriert ist

Verwenden Sie das folgende Get-EC2FastLaunchImageCmdlet, um die Details für jedes Konto zu beschreiben, das für EC2 Fast Launch konfiguriert ist. AMIs In diesem Beispiel ist nur ein AMI im Konto für EC2 Fast Launch konfiguriert.

```
Get-EC2FastLaunchImage -ImageId ami-0abcdef1234567890
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
ImageId               : ami-0abcdef1234567890
LaunchTemplate        :
 Amazon.EC2.Model.FastLaunchLaunchTemplateSpecificationResponse
MaxParallelLaunches   : 6
OwnerId               : 012345678912
ResourceType          : snapshot
SnapshotConfiguration :
State                 : enabled
StateTransitionReason : Client.UserInitiated
StateTransitionTime   : 2/25/2022 12:54:43 PM
```

Managen Sie die Kosten für die zugrunde liegenden Ressourcen von EC2 Fast Launch

Für die Konfiguration von Windows AMIs für EC2 Fast Launch fallen keine Servicegebühren an. Wenn Sie jedoch EC2 Fast Launch für ein Amazon EC2 Windows AMI aktivieren, gelten die Standardpreise für die zugrunde liegenden AWS Ressourcen, die Amazon zur Vorbereitung und Speicherung der vorab bereitgestellten Snapshots EC2 verwendet. Sie können Tags für die Kostenzuweisung konfigurieren, um die mit EC2 Fast Launch-Ressourcen verbundenen Kosten nachzuverfolgen und zu verwalten. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Kostenzuweisungs-Tags finden Sie unter Verfolgen Sie die Kosten für EC2 Fast Launch auf Ihrer Rechnung.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die mit den Kosten für EC2 Fast Launch-Snapshots verbundenen Kosten aufgeteilt werden können.

Beispielszenario: Das AtoZ-Beispielunternehmen hat ein Windows-AMI mit einem 50-GiB-EBS-Root-Volume. Sie aktivieren EC2 Fast Launch für ihr AMI und legen die Anzahl der Zielressourcen auf fünf fest. Im Laufe eines Monats kostet sie die Nutzung von EC2 Fast Launch für ihr AMI etwa 5,00$, und die Kosten teilen sich wie folgt auf:

1. Wenn AtoZ Example EC2 Fast Launch aktiviert, EC2 startet Amazon fünf kleine Instances. Jede Instance läuft durch die Startschritte von Sysprep und OOBE Windows und wird bei Bedarf neu gestartet. Dies dauert für jede Instance mehrere Minuten (die Zeit kann variieren, je nachdem, wie ausgelastet diese Region oder Availability Zone (AZ) ist, und wie groß das AMI ist).

   Kosten

   - Instance-Laufzeitkosten (oder ggf. minimale Laufzeit): fünf Instances
   - Volumenkosten: fünf EBS Root-Volumes

2. Wenn der Vorbereitstellungsprozess abgeschlossen ist, erstellt Amazon EC2 einen Snapshot der Instance, den es in Amazon S3 speichert. Snapshots werden in der Regel 4-8 Stunden lang gespeichert, bevor sie bei einem Start verbraucht werden. In diesem Fall betragen die Kosten etwa 0,02 bis 0,05 USD pro Snapshot.

   Kosten

   - Snapshot-Speicher (Amazon S3): Fünf Snapshots
3. Nachdem Amazon den EC2 Snapshot erstellt hat, stoppt es die Instance. Zu diesem Zeitpunkt fallen für die Instance keine Kosten mehr an. Die EBS-Volumenkosten fallen jedoch weiterhin an.

   Kosten

   - EBS-Volumes: Die Kosten für die zugehörigen EBS Root-Volumes laufen weiter.

> **Note**
>
> Die hier angegebenen Kosten dienen nur zu Demonstrationszwecken. Ihre Kosten variieren je nach AMI-Konfiguration und Preisplan.

Verfolgen Sie die Kosten für EC2 Fast Launch auf Ihrer Rechnung

Mithilfe von Tags zur Kostenzuweisung können Sie Ihre AWS Rechnung so organisieren, dass sie die mit EC2 Fast Launch verbundenen Kosten widerspiegelt. Sie können das folgende Tag verwenden, das Amazon zu den Ressourcen EC2 hinzufügt, die es erstellt, wenn es vorab bereitgestellte Snapshots für EC2 Fast Launch vorbereitet und speichert:

Tag-Schlüssel: `CreatedBy`, Wert: `EC2 Fast Launch`

Nachdem Sie das Tag in der Konsole für Fakturierung und Kostenmanagement aktiviert und Ihren detaillierten Rechnungsbericht eingerichtet haben, erscheint die Spalte `user:CreatedBy` im Bericht. Die Spalte enthält Werte aus allen Services. Wenn Sie jedoch die CSV-Datei herunterladen, können Sie die Daten in eine Tabellenkalkulation importieren und nach `EC2 Fast Launch` im Wert filtern. Diese Informationen werden auch angezeigt, AWS Cost and Usage Report wenn das Tag aktiviert wird.

Schritt 1: Benutzerdefinierte Kostenzuordnungs-Tags aktivieren

Um Ressourcen-Tags in Ihre Kostenberichte aufzunehmen, müssen Sie sie zuerst in der Konsole für Fakturierung und Kostenmanagement aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Kostenzuordnungs-Tags aktivieren im AWS Fakturierung und Kostenmanagement -Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Die Aktivierung kann bis zu 24 Stunden dauern.

Schritt 2: Kostenbericht einrichten

Wenn Sie bereits einen Kostenbericht eingerichtet haben, wird bei der nächsten Ausführung des Berichts nach Abschluss der Aktivierung eine Spalte für Ihr Tag angezeigt. Um Kostenberichte zum ersten Mal zu erstellen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

- Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Ihres monatlichen Kostenzuordnungsberichts im AWS Fakturierung und Kostenmanagement -Benutzerhandbuch.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu AWS Cost and Usage Report en unter Erstellen von Kosten- und Nutzungsberichten.

> **Note**
>
> Es kann bis zu 24 Stunden dauern AWS , bis Berichte an Ihren S3-Bucket gesendet werden.

Sie können EC2 Fast Launch für Windows konfigurieren, AMIs das Ihnen gehört oder AMIs das über die EC2 Amazon-Konsole, API, SDKs CloudFormation, oder ec2 Befehle in der für Sie freigegeben wurde AWS CLI. In den folgenden Abschnitten werden die Konfigurationsschritte für die EC2 Amazon-Konsole und behandelt AWS CLI.

Sie können mit EC2 Image Builder auch benutzerdefinierte Fenster erstellen AMIs , die für EC2 Fast Launch konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Verteilungseinstellungen für ein Windows-AMI mit aktiviertem EC2 Schnellstart (AWS CLI).

Überwachen Sie den EC2 Schnellstart

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Amazon EC2 Windows Server AMIs in Ihrem Konto überwachen, für den EC2 Fast Launch aktiviert ist.

Überwachen Sie Statusänderungen von EC2 Fast Launch mit EventBridge

Wenn sich der Status für ein Windows-AMI mit aktiviertem EC2 Schnellstart ändert, EC2 generiert Amazon ein `EC2 Fast Launch State-change Notification` Ereignis. Dann EC2 sendet Amazon das Statusänderungsereignis an Amazon EventBridge (früher bekannt als Amazon CloudWatch Events).

Sie können EventBridge Regeln erstellen, die als Reaktion auf das Ereignis der Statusänderung eine oder mehrere Aktionen auslösen. Sie können beispielsweise eine EventBridge Regel erstellen, die erkennt, wann EC2 Fast Launch aktiviert ist, und die folgenden Aktionen ausführt:

- Sendet eine Nachricht an ein Amazon-SNS-Thema, um die Abonnenten zu benachrichtigen.
- Ruft eine Lambda-Funktion auf, die eine Aktion ausführt.
- Sendet die Zustandsänderungsdaten zur Analytik an Amazon Kinesis Data Firehose.

Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch unter Erstellen von EventBridge Amazon-Regeln, die auf Ereignisse reagieren.

Statusänderungsereignisse

Die EC2 Schnellstartfunktion gibt Statusänderungsereignisse im JSON-Format nach bestem Wissen und Gewissen aus. Amazon EC2 sendet die Ereignisse EventBridge nahezu in Echtzeit an. In diesem Abschnitt werden die Ereignisfelder beschrieben und ein Beispiel für das Ereignisformat gezeigt.

`EC2 Fast Launch State-change Notification`

imageId

Identifiziert das AMI mit der EC2 Schnellstart-Statusänderung.

RessourcenTyp

Der Ressourcentyp, der für die Vorabbereitstellung verwendet werden soll. Unterstützter Wert: `snapshot`. Der Standardwert ist `snapshot`.

state

Der aktuelle Status der EC2 Schnellstartfunktion für das angegebene AMI. Gültige Werte sind unter anderem:

- aktivieren — Sie haben die EC2 Schnellstartfunktion für das AMI aktiviert und Amazon EC2 hat damit begonnen, Snapshots für den Prozess vor der Bereitstellung zu erstellen.

- enabling-failed — Es ist ein Fehler aufgetreten, der dazu führte, dass der Vorbereitstellungsprozess fehlschlug, als Sie den EC2 Schnellstart für ein AMI zum ersten Mal aktivierten. Dies kann jederzeit während des Vorabbereitstellungsprozesses passieren.
- aktiviert — Die EC2 Schnellstartfunktion ist aktiviert. Der Status wechselt zu, `enabled` sobald Amazon den ersten vorab bereitgestellten Snapshot für ein neu aktiviertes EC2 Fast Launch AMI EC2 erstellt. Wenn das AMI bereits aktiviert war und erneut die Vorabbereitstellung durchläuft, erfolgt die Statusänderung sofort.
- enabled-failed — Dieser Status gilt nur, wenn es nicht das erste Mal ist, dass Ihr EC2 Fast Launch AMI den Vorbereitstellungsprozess durchläuft. Dies kann passieren, wenn die EC2 Schnellstart-Funktion deaktiviert und später wieder aktiviert wird, oder wenn nach Abschluss der Vorbereitstellung zum ersten Mal eine Konfigurationsänderung oder ein anderer Fehler auftritt.
- Deaktivierung — Der AMI-Besitzer hat die EC2 Schnellstartfunktion für das AMI deaktiviert und Amazon EC2 hat den Bereinigungsprozess gestartet.
- deaktiviert — Die EC2 Schnellstartfunktion ist deaktiviert. Der Status wechselt zu, `disabled` sobald Amazon den Bereinigungsprozess EC2 abgeschlossen hat.
- deaktivieren fehlgeschlagen – Es ist ein Fehler aufgetreten, der dazu geführt hat, dass der Bereinigungsprozess fehlschlug. Das bedeutet, dass einige vorab bereitgestellte Snapshots möglicherweise noch im Konto verbleiben.

stateTransitionReason

Der Grund, warum sich der Status für das EC2 Fast Launch AMI geändert hat.

> **Note**
>
> Alle Felder in dieser Ereignisnachricht sind erforderlich.

Das folgende Beispiel zeigt ein neu aktiviertes EC2 Fast Launch AMI, das die erste Instance gestartet hat, um den Pre-Provisioning-Prozess zu starten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Status `enabling`. Nachdem Amazon den ersten vorab bereitgestellten Snapshot EC2 erstellt hat, wechselt der Status zu. `enabled`

```
{
 "version": "0",
 "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
 "detail-type": "EC2 Fast Launch State-change Notification",
```

```
 "source": "aws.ec2",
 "account": "123456789012",
 "time": "2022-08-31T20:30:12Z",
 "region": "us-east-1",
 "resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:image/ami-123456789012"
 ],
 "detail": {
  "imageId": "ami-123456789012",
  "resourceType": "snapshot",
  "state": "enabling",
  "stateTransitionReason": "Client.UserInitiated"
 }
}
```

Überwachen Sie die EC2 Fast Launch-Metriken mit CloudWatch

Amazon EC2 AMIs mit aktiviertem EC2 Fast Launch sendet Metriken an Amazon CloudWatch. Sie können die AWS Management Console, oder eine API verwenden AWS CLI, um die Metriken aufzulisten, an die EC2 Fast Launch sendet CloudWatch. Der `AWS/EC2` Namespace umfasst die folgenden EC2 Fast Launch-Metriken:

Metrik	Beschreibung
NumberOfAvailableFastLaunchSnapshots	Die Anzahl der vorab bereitgestellten Snapshots, die pro AMI mit EC2 Fast Launch verfügbar sind.
NumberOfInstancesFastLaunched	Die Anzahl der Instances pro AMI mit EC2 Fast Launch-Aktivierung, die aus vorab bereitgestellten Snapshots gestartet wurden.
NumberOfInstancesNotFastLaunched	Die Anzahl der Instances pro EC2 Fast Launch-aktiviertem AMI führte aufgrund des Fehlens verfügbarer vorab bereitgestellter Snapshots zum Startzeitpunkt zu einem Kaltstart.
FastLaunchSnapshotUsedToRefillStartTime	Der Zeitstempel, zu dem Amazon ein neues Image von einem EC2 Fast Launch aus EC2 gestartet hat, ermöglichte es AMI, einen

Metrik	Beschreibung
	weiteren Snapshot zu erstellen, nachdem ein vorhandener Snapshot verwendet wurde.
FastLaunchSnapshotCreationTime	Misst die Zeit, die Amazon benötigt hat EC2 , um eine Instance zu starten und einen Snapshot für ein AMI mit EC2 Fast Launch zu erstellen.

Servicebezogene Rolle für EC2 Fast Launch

Amazon EC2 verwendet dienstbezogene Rollen für die Berechtigungen, die erforderlich sind, um andere in AWS-Services Ihrem Namen anzurufen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit einer verknüpft ist. AWS-Service Dienstbezogene Rollen bieten eine sichere Möglichkeit, Berechtigungen zu delegieren, AWS-Services da nur der verknüpfte Dienst eine dienstbezogene Rolle übernehmen kann. Weitere Informationen darüber, wie Amazon IAM-Rollen EC2 verwendet, einschließlich serviceverknüpfter Rollen, finden Sie unter. IAM-Rollen für Amazon EC2

Amazon EC2 verwendet die benannte serviceverknüpfte RolleAWSServiceRoleForEC2FastLaunch, um eine Reihe von vorab bereitgestellten Snapshots zu erstellen und zu verwalten, die den Zeitaufwand für das Starten von Instances über Ihr Windows-AMI reduzieren.

Berechtigungen vonAWSServiceRoleForEC2FastLaunch

Die serviceverknüpfte Rolle AWSServiceRoleForEC2FastLaunch vertraut darauf, dass der folgende Service die Rolle annimmt:

- `ec2fastlaunch.amazonaws.com`

Amazon EC2 verwendet die EC2FastLaunchServiceRolePolicyverwaltete Richtlinie, um die folgenden Aktionen durchzuführen:

- AWS CloudFormation— EC2 Erlaubt Fast Launch, eine Beschreibung der zugehörigen CloudFormation Stacks abzurufen.
- Amazon CloudWatch — Veröffentlichen Sie mit EC2 Fast Launch verknüpfte Metrikdaten im EC2 Amazon-Namespace.

- Amazon EC2 — EC2 Fast Launch erhält Zugriff, um die folgenden Aktionen durchzuführen:
  - Starten Sie Instances von einem Amazon EC2 Windows Server-AMI mit aktiviertem EC2 Fast Launch, um Bereitstellungsschritte durchzuführen. Geben Sie zusätzlich ein Ressourcenmuster an, das ein AMI ermöglicht`ec2:RunInstances`, das mit License Manager verknüpft ist.
  - Stoppen und beenden Sie eine Instance, die von EC2 Fast Launch gestartet wurde, nachdem sie den vorab bereitgestellten Snapshot erstellt hat.
  - Beschreiben Sie Ressourcen vom Image- und Instance-Typ, die zum Starten von Instances aus einem Amazon EC2 Windows Server-AMI mit aktiviertem EC2 Schnellstart verwendet werden, und erstellen Sie daraus Snapshots.
  - Beschreiben Sie Ressourcen für Startvorlagen und starten Sie Instances anhand einer Startvorlage.
  - Beschreiben Sie Instances, Instance-Attribute und Instance-Status, Volumes und Volume-Attribute.
  - Beschreiben Sie Netzwerkschnittstellen.
  - Löschen Sie Ressourcen, die EC2 Fast Launch erstellt hat, einschließlich Snapshots, Startvorlagen, Volumes und Netzwerkschnittstellen.
  - Kennzeichnen Sie Ressourcen, die EC2 Fast Launch erstellt, um Windows-Instances zu starten und vorab bereitzustellen, und erstellen Sie Snapshots für den endgültigen Startvorgang.
- Amazon EventBridge — Beinhaltet Zugriff zum Erstellen von EventBridge Event-Regeln und zum Abrufen von Details zu oder zum Löschen von Regeln, die es erstellt hat. EC2 Fast Launch kann auch eine Liste von Zieldiensten abrufen, die EC2 Fast-Launch-Ereignisse empfangen, die auf der Grundlage von Ereignisregeln weitergeleitet werden, und Zieldienste zu den von ihm erstellten Event-Regeln hinzufügen oder aus diesen entfernen.
- IAM — Ermöglicht EC2 Fast Launch, die `EC2FastLaunchServiceRolePolicy` dienstbezogene Rolle zu erstellen, Instanzprofile abzurufen und zu verwenden, deren Name enthält`ec2fastlaunch`, und Instances in Ihrem Namen mit dem Instanzprofil aus Ihrer Startvorlage zu starten.
- AWS KMS— Beinhaltet Zugriff zum Erstellen von Zuschüssen und zum Auflisten von Zuschüssen, die von EC2 Fast Launch erstellt wurden und zurückgezogen werden können. Auch zur Beschreibung oder Verwendung von Schlüsseln zum Verschlüsseln oder Entschlüsseln von Volumes, die an von EC2 Fast Launch erstellte Instances angehängt sind, und zur Generierung von Datenschlüsseln, die kein Klartext sind.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter EC2FastLaunchServiceRolePolicy in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

Weitere Informationen zur Verwendung verwalteter Richtlinien für Amazon EC2 finden Sie unterAWS verwaltete Richtlinien für Amazon EC2.

Erstellen einer serviceverknüpften Rolle

Sie müssen diese serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie damit beginnen, EC2 Fast Launch für Ihr AMI zu verwenden, EC2 erstellt Amazon die serviceverknüpfte Rolle für Sie, sofern sie noch nicht vorhanden ist.

Wenn die dienstverknüpfte Rolle aus Ihrem Konto gelöscht wird, können Sie EC2 Fast Launch für ein anderes Windows-AMI aktivieren, um die Rolle in Ihrem Konto neu zu erstellen. Alternativ können Sie EC2 Fast Launch für Ihr aktuelles AMI deaktivieren und dann wieder aktivieren. Wenn Sie die Funktion deaktivieren, verwendet Ihr AMI jedoch den Standardstartprozess für alle neuen Instances, während Amazon alle Ihre vorab bereitgestellten Snapshots EC2 entfernt. Nachdem alle vorab bereitgestellten Snapshots weg sind, können Sie die Verwendung von EC2 Fast Launch für Ihr AMI wieder aktivieren.

Zugriff auf vom Kunden verwaltete Schlüssel

Um EC2 Fast Launch für ein verschlüsseltes AMI zu aktivieren, das einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Verschlüsselung verwendet, müssen Sie der AWSServiceRoleForEC2FastLaunch Rolle die Berechtigung zur Verwendung des CMK erteilen. Rufen Sie dazu den Befehl create-grant auf. Geben Sie für `--grantee-principal` den ARN für die AWSServiceRoleForEC2FastLaunch Rolle in Ihrem Konto an. Legen Sie für `--operations` die Option `CreateGrant` fest.

```
aws kms create-grant \
    --key-id arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/AWSServiceRoleForEC2FastLaunch \
    --operations CreateGrant
```

Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle

Amazon EC2 erlaubt Ihnen nicht, die AWSServiceRoleForEC2FastLaunch serviceverknüpfte Rolle zu bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname nach der Erstellung einer serviceverknüpften Rolle nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch die

Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle im IAM-Benutzerhandbuch.

Löschen Sie eine serviceverknüpfte Rolle

Sie können eine serviceverknüpfte Rolle nur löschen, nachdem Sie alle zugehörigen Ressourcen gelöscht haben. Dadurch werden die EC2 Amazon-Ressourcen geschützt, die mit Ihrem Amazon EC2 Windows Server-AMI verknüpft sind, wenn EC2 Fast Launch aktiviert ist, da Sie nicht versehentlich die Zugriffsberechtigung für die Ressourcen entziehen können.

Verwenden Sie die IAM-Konsole, die oder die AWS API AWS CLI, um die serviceverknüpfte Rolle zu löschen. AWSServiceRoleForEC2FastLaunch Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Löschen einer serviceverknüpften Rolle.

Unterstützte Regionen

Amazon EC2 unterstützt die mit dem Service verknüpfte EC2 Fast Launch-Rolle in allen Regionen, in denen der EC2 Amazon-Service verfügbar ist.

Problembehandlung bei Windows EC2 Fast Launch

Fehlerbehebungsszenarien

Die folgenden Szenarien können Ihnen helfen, häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die möglicherweise auftreten, wenn Sie versuchen, EC2 Schnellstart zu aktivieren.

Die Instanz für die Snapshot-Erstellung konnte nicht gestoppt werden

Beschreibung

Wenn Sie EC2 Fast Launch aktivieren, startet der Dienst eine Reihe von Instanzen, die zur Erstellung der vorab bereitgestellten Snapshots verwendet werden. Jede Instanz hat 30 Minuten Zeit, um den Vorgang abzuschließen. Wenn eine der Instances erfolgreich abgeschlossen wurde, setzt der Service den Schnellstartstatus für das AMI auf`Enabled`. Wenn eine Instance den Prozess jedoch nicht in der vorgesehenen Zeit abschließt und keine der anderen Instances den Prozess abgeschlossen hat, beendet der Service alle Instances und setzt den Schnellstartstatus für das AMI auf `enabling_failed` und den Grund für den Schnellstartstatus auf folgenden Wert:

```
Unable to stop instance ID=i-1234567890abcdef0 for snapshot creation.
```

Ursache

In den meisten Fällen wird dies dadurch verursacht, dass versucht wird, EC2 Fast Launch für ein Windows-AMI zu aktivieren, das aus einer laufenden Instance erstellt wurde, oder für ein AMI, das nicht alle Anforderungen erfülltEC2 Voraussetzungen für Fast Launch.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete AMI allen Anforderungen entsprichtEC2 Voraussetzungen für Fast Launch.

Um EC2 Fast Launch für ein AMI zu konfigurieren, müssen Sie das AMI Sysprep mit der Shutdown-Option erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep.

Sie haben Ihr VPC-Limit erreicht

Beschreibung

Wenn Sie keine Startvorlage verwenden, um eine vorhandene VPC anzugeben, und keine Standard-VPC für Ihr Konto definiert haben, erstellt der Service automatisch einen AWS CloudFormation Stack, der eine VPC und andere Ressourcen enthält, wie unter beschrieben. EC2 Voraussetzungen für Fast Launch

Ursache

Sie haben die maximale Anzahl davon erreicht VPCs , die in Ihrer AWS-Konto Region zulässig sind, und Sie haben keine bestehende VPC für EC2 Fast Launch zur Verwendung angegeben. Dadurch schlägt der Prozess fehl.

Lösung

Sie können dieses Problem mit einer der folgenden Optionen beheben:

- Sie können eine Erhöhung des Kontingents beantragen
- Sie können eine Startvorlage bereitstellen, die eine vorhandene VPC spezifiziert.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Erhöhung der Anzahl zu beantragen, VPCs die Ihr Konto pro Region definieren kann:

1. Öffnen Sie die Service Quotas-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/servicequotas/.

2. Wählen Sie im Service Console Dashboard Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) aus. Dadurch werden die VPC-Dienstkontingente geöffnet.
3. Filtern Sie ein`VPCs per Region`, um direkt zum Kontingent zu gelangen.
4. Wählen Sie VPCs pro Region aus und wählen Sie Erhöhung auf Kontoebene beantragen aus.

Wenn Sie eine dringende Anfrage haben oder Ihre Anfrage zur Erhöhung des Kontingents abgelehnt wurde, wenden Sie sich an den Support, um Unterstützung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Beantragen einer Kontingenterhöhung im Service-Quotas-Benutzerhandbuch.

Unzureichende Berechtigungen, um EC2 Fast Launch zu aktivieren

Beschreibung

Wenn Sie EC2 Fast Launch zum ersten Mal aktivieren, ohne eine Startvorlage anzugeben, erstellt EC2 Fast Launch einen eigenen AWS CloudFormation Stack mit Service-Standardressourcen. Die CloudFormation Vorlagen können jedoch nicht bereitgestellt werden, wenn Ihr IAM-Prinzipal (Rolle oder Benutzer) nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Die Protokollnachricht könnte etwa wie folgt aussehen:

```
Can't enable EC2 Fast Launch. The IAM credentials that you are using do not have
 sufficient permissions. Attach EC2FastLaunchFullAccess in the IAM console.
```

Ursache

Ihrem IAM-Benutzer oder Ihrer IAM-Rolle fehlen die erforderlichen Berechtigungen, um EC2 Fast Launch zu aktivieren.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass Ihrem IAM-Prinzipal (Benutzer oder Rolle), der EC2 Fast Launch aktiviert, die `EC2FastLaunchFullAccess` Richtlinie angehängt ist. Diese AWS verwaltete Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf alle EC2 Fast Launch-Ressourcen. Die Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter EC2FastLaunchFullAccessRichtlinie in der Referenz für AWS verwaltete Richtlinien.

Ändern Sie das Windows-Administratorkennwort für Ihre EC2 Amazon-Instance

Wenn Sie Ihre Instance von einem AWS Windows-AMI aus starten, legen die vorinstallierten Start-Agents das Standardkennwort wie folgt fest:

- Für Windows Server 2022 und spätere Versionen generiert EC2Starten Sie v2 das Standardpasswort.
- Für Windows Server 2016 und 2019 generiert der EC2Starten-Agent das Standardpasswort.
- Für Windows Server 2012 R2 und früher generiert der EC2Config das Standardkennwort.

> **Note**
>
> Für Windows Server 2016 und höher `Password never expires` ist AMIs es für den lokalen Administrator deaktiviert. Für AMI-Versionen vor Windows Server 2016 ist `Password never expires` für den lokalen Administrator aktiviert.

Ändern des Administratorpassworts nach dem Verbinden

Bei der ersten Anmeldung bei einer Instance empfehlen wir Ihnen, den Standardwert des Administratorpassworts zu ändern. Mithilfe des folgenden Verfahrens können Sie das Administratorpasswort für Ihre Windows-Instance ändern.

> **Important**
>
> Speichern Sie das neue Passwort an einem sicheren Ort. Sie können das neue Passwort nicht über die EC2 Amazon-Konsole abrufen. Sie können nur das Standard-Passwort über die Konsole abrufen. Wenn Sie versuchen, sich nach der Änderung des Passworts mithilfe des Standard-Passworts mit der Instance zu verbinden, erhalten Sie einen Fehler "Ihre Anmeldeinformationen sind nicht korrekt".

Um das lokale Administratorpasswort zu ändern

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her und öffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus. Wenn Ihr neues Passwort Sonderzeichen enthält, muss das Passwort zwischen doppelten Anführungszeichen stehen:

   ```
   net user Administrator "new_password"
   ```

3. Speichern Sie das neue Passwort an einem sicheren Ort.

Ändern eines verlorenen oder abgelaufenen Passworts

Wenn Sie Ihr Passwort verlieren oder es abläuft, können Sie ein neues Passwort generieren. Informationen zu den Verfahren zum Zurücksetzen des Passworts erhalten Sie unter Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort für eine Amazon EC2 Windows-Instance zurück.

Optionale Windows Server-Komponenten zu Amazon EC2 Windows-Instances hinzufügen

Zum Zugreifen auf und Installieren der optionalen Komponenten müssen Sie den richtigen EBS-Snapshot für Ihre Version von Windows Server ermitteln, aus dem Snapshot ein Volume erstellen und das Volume an Ihre Instance anfügen.

Bevor Sie beginnen

Verwenden Sie das AWS Management Console oder ein Befehlszeilentool, um die Instance-ID und die Availability Zone Ihrer Instance abzurufen. Sie müssen Ihr EBS-Volume in derselben Availability Zone wie Ihre Instance erstellen.

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um Windows-Server-Komponenten zu Ihrer Instance hinzuzufügen.

Console

Um Windows-Komponenten zu Ihrer Instanz hinzuzufügen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots.
3. Wählen Sie in der Leiste Filter die Option Public Snapshots (Öffentliche Snapshots).
4. Fügen Sie den Filter Owner Alias (Benutzeralias) hinzu und wählen Sie die Option Amazon.
5. Fügen Sie den Filter Description (Beschreibung) hinzu und geben Sie **`Windows`** ein.
6. Drücken Sie die Eingabetaste
7. Wählen Sie den Snapshot aus, der mit Ihrer Systemarchitektur und Sprachauswahl übereinstimmt. Wählen Sie beispielsweise Windows 2019 English Installation Media, wenn auf Ihrer Instance Windows Server 2019 ausgeführt wird.
8. Wählen Sie Actions (Aktionen, Create volume from snapshot (Volume aus Snapshot erstellen) aus.

9. Wählen Sie unter Availability Zone die Availability Zone aus, die Ihrer Windows-Instance entspricht. Wählen Sie Add tag (Tag hinzufügen) und geben Sie für den Tag-Schlüssel **`Name`** und einen beschreibenden Namen für den Tag-Wert an. Wählen Sie Create Volume (Volume erstellen) aus.
10. Wählen Sie in der Meldung Volume Successfully Created (Volume erfolgreich erstellt), die als grünes Banner angezeigt wird, das eben erstellte Volume aus.
11. Wählen Sie Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anfügen).
12. Wählen Sie unter Instance die Instance-ID aus.
13. Geben Sie unter Device name (Gerätename) den Namen des Geräts ein, das angefügt werden soll. Wenn Sie Hilfe zum Gerätenamen benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Gerätenamen für Volumes auf EC2 Amazon-Instances.
14. Wählen Sie Attach volume (Volume anfügen) aus.
15. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und machen Sie das Volume verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume für die Verwendung verfügbar machen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

    > **Important**
    >
    > Initialisieren Sie das Volume nicht.

16. Öffnen Sie die Systemsteuerung und dann Programme und Features. Wählen Sie die Option Windows-Features aktivieren oder deaktivieren. Geben Sie das EBS-Volume mit den Installationsmedien an, wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird.
17. (Optional) Wenn Sie mit dem Installationsmedium fertig sind, können Sie die Zuordnung des Volumes aufheben. Nachdem Sie die Zuordnung des Volumes aufgehoben haben, können Sie es löschen.

AWS CLI

Um Windows-Komponenten zu Ihrer Instance hinzuzufügen

1. Verwenden Sie den Befehl describe-snapshots mit dem Parameter `owner-ids` und dem Filter `description`, um eine Liste mit den verfügbaren Installationsmedien-Snapshots abzurufen.

```
aws ec2 describe-snapshots \
```

```
    --owner-ids amazon \
    --filters Name=description,Values=Windows*
```

2. Beachten Sie in der Ausgabe die ID des Snapshots, der mit Ihrer Systemarchitektur und Sprachauswahl übereinstimmt. Beispiel:

```
{
    "Snapshots": [
    ...
        {
            "OwnerAlias": "amazon",
            "Description": "Windows 2019 English Installation Media",
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-be5eafcb",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 6,
            "Progress": "100%",
            "StartTime": "2019-10-25T20:00:47.000Z",
            "SnapshotId": "snap-22da283e",
            "OwnerId": "123456789012"
        },
    ...
   ]
}
```

3. Verwenden Sie den Befehl create-volume, um aus dem Snapshot ein Volume zu erstellen. Geben Sie dieselbe Availability Zone wie für Ihre Instance an.

```
aws ec2 create-volume \
    --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
    --volume-type gp2 \
    --availability-zone us-east-1a
```

4. Notieren Sie sich in der Ausgabe die Volume-ID.

```
{
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Encrypted": false,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
    "State": "creating",
    "Iops": 100,
    "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
```

```
    "CreateTime": "2017-04-18T10:33:10.940Z",
    "Size": 6
}
```

5. Verwenden Sie den Befehl attach-volume, um das Volume an Ihre Instance anzufügen.

```
aws ec2 attach-volume \
    --volume-id vol-0c98b37f30bcbc290 \
    --instance-id i-01474ef662b89480 \
    --device xvdg
```

6. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und machen Sie das Volume verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume für die Verwendung verfügbar machen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

> **Important**
>
> Initialisieren Sie das Volume nicht.

7. Öffnen Sie die Systemsteuerung und dann Programme und Features. Wählen Sie die Option Windows-Features aktivieren oder deaktivieren. Geben Sie das EBS-Volume mit den Installationsmedien an, wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird.
8. (Optional) Wenn Sie mit dem Installationsmedium fertig sind, heben Sie mit dem Befehl detach-volume die Zuordnung des Volumes zur Instance auf. Nachdem Sie die Zuordnung des Volumes aufgehoben haben, können Sie das Volume mit dem Befehl delete-volume löschen.

PowerShell

Um Windows-Komponenten zu Ihrer Instanz hinzuzufügen

1. Verwenden Sie das Get-EC2SnapshotCmdlet mit den `description` Filtern `Owner` und, um eine Liste der verfügbaren Snapshots der Installationsmedien abzurufen.

```
Get-EC2Snapshot `
    -Owner amazon `
    -Filter @{ Name="description"; Values="Windows*" }
```

2. Beachten Sie in der Ausgabe die ID des Snapshots, der mit Ihrer Systemarchitektur und Sprachauswahl übereinstimmt. Zum Beispiel:

```
...
DataEncryptionKeyId :
Description         : Windows 2019 English Installation Media
Encrypted           : False
KmsKeyId            :
OwnerAlias          : amazon
OwnerId             : 123456789012
Progress            : 100%
SnapshotId          : snap-0abcdef1234567890
StartTime           : 10/25/2019 8:00:47 PM
State               : completed
StateMessage        :
Tags                : {}
VolumeId            : vol-01234567890abcdef
VolumeSize          : 6
...
```

3. Verwenden Sie das New-EC2VolumeCmdlet, um aus dem Snapshot ein Volume zu erstellen. Geben Sie dieselbe Availability Zone wie für Ihre Instance an.

```
New-EC2Volume `
    -AvailabilityZone us-east-1a `
    -VolumeType gp2 `
    -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

4. Notieren Sie sich in der Ausgabe die Volume-ID.

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone : us-east-1a
CreateTime       : 4/18/2017 10:50:25 AM
Encrypted        : False
Iops             : 100
KmsKeyId         :
Size             : 6
SnapshotId       : snap-0abcdef1234567890
State            : creating
Tags             : {}
VolumeId         : vol-01234567890abcdef
VolumeType       : gp2
```

5. Verwenden Sie das Add-EC2VolumeCmdlet, um das Volume an Ihre Instance anzuhängen.

```
Add-EC2Volume `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -VolumeId vol-01234567890abcdef `
    -Device xvdh
```

6. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und machen Sie das Volume verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volume für die Verwendung verfügbar machen im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

   Important

   Initialisieren Sie das Volume nicht.

7. Öffnen Sie die Systemsteuerung und dann Programme und Features. Wählen Sie die Option Windows-Features aktivieren oder deaktivieren. Geben Sie das EBS-Volume mit den Installationsmedien an, wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird.
8. (Optional) Wenn Sie mit dem Installationsmedium fertig sind, verwenden Sie das Dismount-EC2VolumeCmdlet, um das Volume von Ihrer Instanz zu trennen. Nachdem Sie das Volume getrennt haben, können Sie das Volume mit dem Remove-EC2VolumeCmdlet löschen.

Installieren Sie das Windows-Subsystem für Linux auf Ihrer EC2 Windows-Instanz

Das Windows-Subsystem für Linux (WSL) ist eine Funktion von Microsoft Windows. Durch die Installation von WSL auf Ihrer EC2 Windows-Instance können Sie native Linux-Befehlszeilentools direkt auf Ihrer Windows-Instance ausführen.

Es gibt zwei Versionen von Windows Subsystem for Linux (WSL): WSL 1 und WSL 2. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Windows-Subsystem für Linux auf der Microsoft-Website.

Voraussetzungen

- Das Betriebssystem muss Windows Server 2019 oder höher sein.
- Sie müssen WSL 1 auf virtualisierten Windows-Instanzen installieren (die Instanzgröße nicht `.metal`).

- Sie können entweder WSL 1 oder WSL 2 auf Bare-Metal-Instances installieren (die Instanzgröße ist). `.metal` Bare-Metal-Instances bieten die erforderliche Unterstützung für verschachtelte Virtualisierung.

Installieren des WSL auf Ihrer Windows-Instance

So installieren Sie WSL 1

1. Installieren Sie WSL. Der Prozess, den Sie verwenden werden, hängt von der Version von Windows Server ab, die auf der Instanz ausgeführt wird.
   - Windows Server 2022 und höher — Führen Sie den folgenden Standardinstallationsbefehl auf Ihrer EC2 Instanz aus.

     ```
     wsl --install --enable-wsl1 --no-launch
     ```

   - Windows Server 2019 — Aktivieren Sie WSL und installieren Sie dann WSL, wie unter Installieren von WSL auf früheren Versionen von Windows Server auf der Microsoft-Website beschrieben.
2. Starten Sie Ihre Instanz neu. EC2

   ```
   shutdown -r -t 20
   ```

3. Um WSL für die Verwendung von WSL 1 zu konfigurieren, führen Sie auf Ihrer Instance den folgenden Befehl aus. Dieser Schritt ist für virtualisierte Instanzen erforderlich (die Instanzgröße nicht `.metal`).

   ```
   wsl --set-default-version 1
   ```

4. Installieren Sie die Standard-Distribution.

   ```
   wsl --install
   ```

Um WSL 2 zu installieren (nur Bare-Metal-Instanzen)

Führen Sie den folgenden Standardinstallationsbefehl auf Ihrer EC2 Instance aus. Standardmäßig ist WSL 2 installiert.

```
wsl --install
```

EC2 Windows-Dienstprogramme zur Problembehandlung

Der `EC2WinUtil`-Treiber bietet die folgenden Arten von Unterstützung bei der Fehlerbehebung für Ihre Windows-Instance.

Crash-Aufrufstapel

`EC2WinUtil` sammelt grundlegende Absturzinformationen von Ihrer Instance und schreibt sie auf die serielle Konsole. Die folgende Liste enthält einige der wichtigsten Details, die das Hilfsprogramm in die Konsole schreibt.

- Identifizierung des Moduls, das den Fehler verursacht hat.
- Der dem Ereignis zugeordnete Windows-Fehler-Code.
- Ein Stack-Trace der letzten Aufrufe.

Anhand dieser Informationen können Sie eine erste Ursachenanalyse durchführen und feststellen, ob weitere Analysen erforderlich sind. Die Ausgabe an die serielle Konsole ermöglicht es auch, Absturztrends für EC2 Amazon-Treiber AWS zu verfolgen und große Absturzereignisse zu diagnostizieren.

> **Note**
>
> `EC2WinUtil` sammelt keine Kundendaten in seinen Crash-Aufrufstapeln.

In den Ruhezustand versetzen oder die Stabilität wieder aufnehmen

`EC2WinUtil` verfolgt die Virtualisierungseinstellungen der Instance während der Ruhezustands- und Wiederaufnahmezyklen. Dies trägt dazu bei, die langfristige Stabilität von Instances zu verbessern, die den Ruhezustand aktiviert haben.

Treiber-Versionshinweise finden Sie unter EC2 Versionsverlauf des Windows Utility Drivers

EC2 Versionsverlauf des Windows Utility Drivers

Die folgende Tabelle zeigt, welche `EC2WinUtil` Treiber auf jeder Version von Windows Server bei Amazon ausgeführt EC2 werden. Frühere Versionen des Betriebssystems verwenden den Treiber,

der auf AWS Windows Server, von dem aus die Instance gestartet wurde AMIs , vorinstalliert ist. AMIs die mit Ihnen geteilt wurden oder über die Sie ein Abonnement abschließen, bei denen der Treiber AWS Marketplace nicht vorinstalliert ist.

Windows Server Version	EC2WinUtil Treiberversion
Windows Server 2025	Aktuelle Version
Windows Server 2022	Aktuelle Version
Windows Server 2019	Aktuelle Version
Windows Server 2016	Aktuelle Version

> **Note**
>
> Vor der Treiberversion 3.0.0 konnte der `EC2WinUtil`-Treiber nicht für die manuelle Installation heruntergeladen werden. Frühere Versionen waren nur als vorinstallierte Treiber für AWS Windows AMIs verfügbar.

Die folgende Tabelle beschreibt die veröffentlichten Versionen des `EC2WinUtil`-Treibers.

Paket-Download-Link	Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
3.0.0	3.0.0	Der Treiber für Windows 10 wurde modernisiert und Unterstützung für die Installation als primitiver Treiber hinzugefügt.	13. Juni 2024
Der Download ist für diese Version nicht verfügbar.	2.0.0	Unterstützung für die Ausgabe auf seriellen MMIO-Ports für Metal-Instance-Typen hinzugefügt. Außerdem wurde das Crash-Parsing verbessert und das Ausgabeformat aktualisiert.	23. August 2018

Paket-Download-Link	Treiberversion	Details	Datum der Veröffentlichung
Der Download ist für diese Version nicht verfügbar.	1.0.1	Der Treibername wurde auf `EC2WinUtil` aufgrund eines Namespace-Konflikts mit Amazon Inspector in geändert. Es sind mehrere Fehlerkorrekturen enthalten .	1. März 2018
Der Download ist für diese Version nicht verfügbar.	1.0.0	Erstversion. Der Treiber wurde ursprünglich `AwsAgent` genannt.	28. November 2017

Aktualisieren Sie eine EC2 Windows-Instanz auf eine neuere Version von Windows Server

Wenn es an der Zeit ist, das Windows Server-Betriebssystem auf Ihrer EC2 Windows-Instanz von einer früheren Version zu aktualisieren, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden.

Direkt-Upgrade

Ein direktes Upgrade wird auf einer vorhandenen Instance ausgeführt. Von diesem Vorgang sind nur die Betriebssystemdateien betroffen, Ihre Einstellungen, Serverrollen und Daten bleiben jedoch erhalten.

Migration (auch als side-by-side Upgrade bezeichnet)

Eine Migration beinhaltet das Erfassen von Einstellungen, Konfigurationen und Daten und deren Portierung auf ein neueres Betriebssystem auf einer neuen EC2 Windows-Instanz. Sie können Ihre Instance über ein öffentliches oder privates Windows-AMI starten, das Sie abonnieren AWS Marketplace, oder über ein AMI, das mit Ihnen geteilt wurde. Sie können mit EC2 Image Builder auch ein benutzerdefiniertes AMI erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von Image Builder.

> **Note**
>
> AWS stellt eine Reihe von öffentlich verfügbaren Amazon Machine Images (AMIs) für Windows Server-Versionen bereit, die auf EC2 Instances ausgeführt werden. Diese AMIs werden monatlich aktualisiert. Informationen zur neuesten Version von Windows AMIs finden Sie in der AWS Windows AMI-Referenz.

Microsoft hat traditionell die Migration auf eine neuere Version von Windows Server anstelle eines Upgrades empfohlen. Die Migration kann zu weniger Upgrade-Fehlern oder -Problemen führen, sie dauert jedoch möglicherweise länger als ein direktes Upgrade, da eine neue Instance bereitgestellt werden muss, Anwendungen geplant und übertragen und die Konfigurationseinstellungen auf der neuen Instance angepasst werden müssen. Ein direktes Upgrade kann schneller sein, Softwareinkompatibilität kann jedoch zu Fehlern führen.

Inhalt

- Führen Sie ein direktes Upgrade auf Ihrer EC2 Windows-Instance durch
- Verwenden Sie Automation-Runbooks, um eine EC2 Windows-Instanz zu aktualisieren
- Migrieren Sie eine EC2 Windows-Instance zu einem Nitro-basierten Instance-Typ
- Problembehandlung bei einem Betriebssystem-Upgrade auf einer EC2 Windows-Instanz

Führen Sie ein direktes Upgrade auf Ihrer EC2 Windows-Instance durch

Bevor Sie ein direktes Upgrade ausführen, müssen Sie ermitteln, welche Netzwerktreiber die Instance ausführt. PV-Netzwerktreiber ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Ihre Instance per Remote-Desktop. Instances verwenden entweder AWS PV, Intel Network Adapter oder die Enhanced Networking-Treiber. Weitere Informationen finden Sie unter Paravirtual-Treiber für Windows-Instances.

Bevor Sie ein direktes Upgrade beginnen

Führen Sie die folgenden Aufgaben durch und beachten Sie die folgenden wichtigen Details, bevor Sie mit Ihrem direkten Upgrade beginnen.

- Lesen Sie die Microsoft-Dokumentation, um die Upgrade-Anforderungen, bekannte Probleme und Einschränkungen zu verstehen. Sie sollten auch die offiziellen Anweisungen für Upgrades überprüfen.

  - Upgradeoptionen für Windows Server 2012
  - Upgradeoptionen für Windows Server 2012 R2
  - Upgrade- und Konvertierungsoptionen für Windows Server 2016 und höher
  - Windows Server-Upgrades
- Wir empfehlen, ein Betriebssystem-Upgrade auf Instanzen mit mindestens 2 V CPUs und 4 GB RAM durchzuführen. Bei Bedarf können Sie die Instance in eine andere Größe desselben Typs ändern (z. B. t2.small in t2.large), das Upgrade durchführen und die Instance dann wieder in die Originalgröße ändern. Wenn Sie die Instance-Größe beibehalten müssen, können Sie den Fortschritt über den Instance-Konsolen-Screenshot überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps.
- Stellen Sie sicher, dass das Stamm-Volume auf Ihrer Windows-Instance über genügend freien Speicherplatz verfügt. Das Windows Setup warnt Sie im Fall von unzureichendem Speicherplatz möglicherweise nicht. Informationen zur benötigten Menge an Speicherplatz für das Upgrade eines bestimmten Betriebssystems finden Sie in der Microsoft-Dokumentation. Wenn das Volume nicht über genügend Speicherplatz verfügt, kann es erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS Elastic Volumes im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.
- Bestimmen Sie Ihren Upgrade-Pfad. Sie müssen das Betriebssystem auf dieselbe Architektur upgraden. Beispielsweise müssen Sie ein 32-Bit-System auf ein 32-Bit-System upgraden. Windows Server 2008 R2 und spätere Versionen sind nur 64-Bit.
- Deaktivieren Sie Antivirus- und Anti-Spyware-Software und Firewalls. Diese Arten von Software können Konflikte beim Upgrade-Prozess erzeugen. Aktivieren Sie Antivirus- und Anti-Spyware-Software und Firewalls nach dem Abschluss des Upgrades erneut.
- Installieren Sie die neuesten Treiber, so wie unter Migrieren Sie eine EC2 Windows-Instance zu einem Nitro-basierten Instance-Typ beschrieben.
- Der Upgrade Helper Service unterstützt nur Instances, auf denen Citrix PV-Treiber ausgeführt werden. Wenn die Instance auf Red Hat-Treibern ausgeführt wird, müssen Sie zuerst diese Treiber manuell upgraden.

Führen Sie ein direktes Upgrade einer Instance mit den AWS Treibern PV, Intel Network Adapter oder Enhanced Networking durch

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um eine Windows Server Instance mit einem AWS PV, Intel Network Adapter oder den Enhanced Networking-Treibern zu aktualisieren.

So führen Sie ein direktes Upgrade durch

1. Erstellen Sie ein AMI des Systems, das Sie entweder zu Backup- oder Testzwecken upgraden möchten. Sie können das Upgrade dann auf der Kopie ausführen, um eine Testumgebung zu simulieren. Wenn das Upgrade abgeschlossen wird, können Sie den Datenverkehr mit geringer Ausfallzeit zu dieser Instance umleiten. Wenn das Upgrade fehlschlägt, können Sie zum Backup zurückwechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Windows-Server-Instance die neuesten Treiber verwendet.
   a. Informationen zum Aktualisieren Ihres AWS PV-Treibers finden Sie unterAktualisieren Sie die PV-Treiber auf Windows-Instances EC2 .
   b. Informationen zum Update Ihres ENA-Treibers finden Sie unter Installieren Sie den ENA-Treiber auf EC2 Windows-Instanzen.
   c. Informationen zum Aktualisieren Ihrer Intel-Treiber finden Sie unter Erweitertes Netzwerk mit der Intel 82599 VF-Schnittstelle
3. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
4. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. Suchen Sie die Instance. Notieren Sie die Instance-ID und Availability Zone für die Instance. Diese Informationen werden später in diesem Verfahren benötigt.
5. Wenn Sie von Windows Server 2012 oder 2012 R2 auf Windows Server 2016 oder später aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte auf Ihrer Instance durch, bevor Sie fortfahren.
   a. Deinstallieren Sie den EC2 Config-Dienst. Weitere Informationen finden Sie unter Windows-Dienstverwaltung für EC2 Launch v2- und EC2 Config-Agenten.
   b. Installieren Sie EC2 Launch v1 oder den EC2 Launch v2-Agenten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie den EC2 Launch v1-Agent, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen undVerwenden Sie den EC2 Launch v2-Agenten, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen.
   c. Installieren Sie den AWS Systems Manager SSM-Agenten. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Manuelles Installieren des SSM-Agenten auf Amazon EC2 für Windows Server.
6. Erstellen Sie ein neues Volume aus einem Windows Server-Installationsmedien-Snapshot.
   a. Wählen Sie im Navigationsbereich links unter Elastic Block Store die Option Snapshots.
   b. Wählen Sie in der Filterleiste Öffentliche Schnappschüsse.

c. Geben Sie in der Suchleiste die folgenden Filter ein:

- Wählen Sie Owner Alias, dann = und dann Amazon.
- Wählen Sie Beschreibung und beginnen Sie dann mit der Eingabe**`Windows`**. Wählen Sie den Windows-Filter aus, der der Systemarchitektur und der bevorzugten Sprache entspricht, auf die Sie aktualisieren möchten. Wählen Sie zum Beispiel Windows 2019 English Installation Media für ein Upgrade auf Windows Server 2019.

d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Snapshot, der der Systemarchitektur und den Spracheinstellungen entspricht, auf die Sie aktualisieren, und wählen Sie dann Aktionen, Volume aus Snapshot erstellen.

e. Wählen Sie auf der Seite Volume erstellen die Availability Zone, die zu Ihrer Windows-Instance passt, und wählen Sie dann Volume erstellen.

7. Wählen Sie oben auf der Seite im ***`1234567890example`***Banner Erfolgreich erstelltes Volume die ID des Volumes aus, das Sie gerade erstellt haben.
8. Wählen Sie Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anfügen).
9. Wählen Sie auf der Seite Volume anhängen unter Instance die Instance-ID Ihrer Windows-Instance und wählen Sie dann Volume anhängen.
10. Stellen Sie das neue Volume zur Verwendung bereit, indem Sie die Schritte unter Stellen Sie ein Amazon EBS-Volume für die Verwendung unter Windows bereit durchführen.

> **Important**
>
> Initialisieren Sie den Datenträger nicht, da dadurch die vorhandenen Daten gelöscht werden.

11. Wechseln Sie in Windows PowerShell zum neuen Volumenlaufwerk. Beginnen Sie das Upgrade, indem Sie das Installationsmedien-Volume öffnen, das Sie an die Instance angehängt haben.

a. Wenn Sie ein Upgrade auf Windows Server 2016 oder höher installieren, führen Sie Folgendes aus:

```
.\setup.exe /auto upgrade /dynamicupdate disable
```

> **Note**
>
> Das Ausführen von setup.exe mit deaktivierter `/dynamicupdate`-Option verhindert, dass Windows während des Windows Server-Upgrade-Prozesses Updates installiert, da die Installation von Updates während des Upgrades zu Fehlern führen kann. Sie können Updates mit Windows Update installieren, nachdem das Upgrade abgeschlossen ist.

Wenn Sie ein Upgrade auf eine frühere Version von Windows Server installieren, führen Sie Folgendes aus:

```
Sources\setup.exe
```

b. Wählen Sie unter Wählen Sie das Betriebssystem aus, das Sie installieren möchten, die vollständige Installationsoption für Ihre Windows Server-Instanz aus und klicken Sie auf Weiter.

c. Wählen Sie für Which type of installation do you want? die Option Upgrade aus.

d. Schließen Sie den Assistenten ab.

Windows Server Setup kopiert und verarbeitet jetzt Dateien. Nach einigen Minuten wird Ihre Remote-Desktop-Sitzung beendet. Die für das Upgrade benötigte Zeit hängt von der Anzahl an Anwendungen und Serverrollen ab, die auf Ihrer Windows Server-Instance ausgeführt werden. Das Upgrade kann vielleicht nur 40 Minuten oder auch einige Stunden dauern. Die Instanz kann während des Upgrade-Vorgangs eine oder mehrere Statusprüfungen nicht bestehen. Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, sind alle Statusprüfungen erfolgreich. Sie können das Systemprotokoll auf Konsolenausgaben überprüfen oder CloudWatch Amazon-Metriken für Festplatten- und CPU-Aktivität verwenden, um festzustellen, ob das Upgrade voranschreitet.

> **Note**
>
> Wenn Sie ein Upgrade auf Windows Server 2019 erstellen, können Sie nach Abschluss des Upgrades den Desktop-Hintergrund manuell ändern, um den vorherigen Namen des Betriebssystems bei Bedarf zu löschen.

Wenn die Instance nach mehreren Stunden nicht alle Statusprüfungen bestanden hat, finden Sie weitere Informationen unterProblembehandlung bei einem Betriebssystem-Upgrade auf einer EC2 Windows-Instanz.

Aufgaben nach dem Upgrade

1. Melden Sie sich bei der Instance an, um ein Upgrade für das .NET Framework zu initiieren, und starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Falls Sie dies in einem vorherigen Schritt noch nicht getan haben, installieren Sie den EC2 Launch v1- oder EC2 Launch v2-Agenten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie den EC2 Launch v1-Agent, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen undVerwenden Sie den EC2 Launch v2-Agenten, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen.
3. Wenn Sie auf Windows Server 2012 R2 aktualisiert haben, empfehlen wir, die PV-Treiber auf AWS PV-Treiber zu aktualisieren. Wenn Sie auf einer Nitro-basierten Instance ein Upgrade durchgeführt haben, empfehlen wir Ihnen, die NVME- und ENA-Treiber zu installieren oder zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter AWS NVMe Fahrer oder Aktivieren von Enhanced Networking unter Windows.
4. Aktivieren Sie die Antivirus- und Anti-Spyware-Software und Firewalls erneut.

Verwenden Sie Automation-Runbooks, um eine EC2 Windows-Instanz zu aktualisieren

Mit AWS Systems Manager Automation-Runbooks können Sie ein automatisiertes Upgrade Ihrer Windows- und SQL Server-Instanzen durchführen. AWS

Inhalt

- Zugehörige Services
- Ausführungsoptionen
- Aktualisieren von Windows Server
- Upgrade von SQL Server

Zugehörige Services

Die folgenden AWS Dienste werden im automatisierten Upgrade-Prozess verwendet:

- AWS Systems Manager. AWS Systems Manager ist eine leistungsstarke, einheitliche Oberfläche für die zentrale Verwaltung Ihrer AWS Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.
- AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) ist Amazon-Software, die auf einer EC2 Amazon-Instance, einem lokalen Server oder einer virtuellen Maschine (VM) installiert und konfiguriert werden kann. SSM Agent ermöglicht es Systems Manager, diese Ressourcen zu aktualisieren, zu verwalten und zu konfigurieren. Der Agent verarbeitet Anforderungen des Systems-Manager-Services in der AWS -Cloud und führt sie dann wie in der Anforderung angegeben aus. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit SSM Agent im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.
- AWS Systems Manager SSM-Runbooks. Ein SSM-Runbook definiert die Aktionen, die Systems Manager auf Ihren verwalteten Instances durchführt. SSM-Runbooks verwenden JavaScript Object Notation (JSON) oder YAML und enthalten Schritte und Parameter, die Sie angeben. Dieses Thema verwendet zwei Systems-Manager-SSM-Runbooks für die Automatisierung. Weitere Informationen finden Sie in der Referenz zum AWS Systems Manager -Automation-Runbook im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Ausführungsoptionen

Wählen Sie erst Automation (Automatisierung) auf der Systems Manager-Konsole und dann Execute (Ausführen). Nachdem Sie ein Automation-Dokument ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, eine Option zur Automatisierungsausführung auszuwählen. Sie wählen aus den folgenden Optionen. In den Schritten für die in diesem Thema angegebenen Pfade verwenden wir die Option Simple execution (Einfache Ausführung).

Einfache Ausführung

Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine einzelne Instance aktualisieren möchten, aber nicht jeden Automatisierungsschritt durchlaufen möchten, um die Ergebnisse zu prüfen. Diese Option wird in den folgenden Upgrade-Schritten näher erläutert.

Rate control (Ratenregelung)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Upgrade auf mehr als eine Instance anwenden möchten. Sie definieren die folgenden Einstellungen.

- Parameter

Diese Einstellung, die auch in den Einstellungen für Multi-Konto und Region festgelegt ist, definiert, wie Ihre Automatisierung verzweigt ist.

- Targets (Ziele)

  Wählen Sie das Ziel aus, auf das Sie die Automatisierung anwenden möchten. Diese Einstellung wird auch in den Einstellungen für Multi-Konto und Region festgelegt.

- Parameter Values (Parameterwerte)

  Verwenden Sie die Werte, die in den Parametern im Automatisierungsdokument definiert sind.

- Resource Group (Ressourcengruppe)

  In ist eine Ressource eine Entität AWS, mit der Sie arbeiten können. Beispiele hierfür sind EC2 Amazon-Instances, AWS CloudFormation Stacks oder Amazon S3-Buckets. Wenn Sie mit mehreren Ressourcen arbeiten, kann es sinnvoll sein, sie als Gruppe zu verwalten, anstatt für jede Aufgabe von einem AWS Service zum anderen zu wechseln. In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise eine große Anzahl verwandter Ressourcen verwalten, z. B. EC2 Instanzen, die eine Anwendungsebene bilden. In diesem Fall müssen Sie wahrscheinlich Massenaktionen auf diesen Ressourcen gleichzeitig durchführen.

- Tags

  Mithilfe von Tags können Sie Ihre AWS Ressourcen auf unterschiedliche Weise kategorisieren, z. B. nach Zweck, Eigentümer oder Umgebung. Diese Kategorisierung ist nützlich, wenn Sie viele Ressourcen desselben Typs haben. Sie können eine bestimmte Ressource mit den zugewiesenen Tags (Markierungen) schnell identifizieren.

- Rate Control (Ratenregelung)

  Die Ratenregelung wird auch in den Einstellungen für Multi-Konto und Region festgelegt. Wenn Sie die Parameter der Ratenregelung festlegen, definieren Sie, auf wie viel Ihrer Flotte die Automatisierung angewendet wird, und zwar entweder nach Zielanzahl oder Prozentzahl der Flotte.

Multi-Account and Region (Multi-Konto und Region)

Zusätzlich zu den unter der Ratenregelung angegebenen Parametern, die auch in den Einstellungen für Multi-Konto und Region verwendet werden, gibt es zwei zusätzliche Einstellungen:

- Konten und Organisationseinheiten () OUs

Geben Sie mehrere Konten an, auf denen Sie die Automatisierung ausführen möchten.

- AWS-Regionen

  Geben Sie mehrere AWS-Regionen Orte an, an denen Sie die Automatisierung ausführen möchten.

Manuelle Ausführung

Diese Option ähnelt der Einfachen Ausführung, allerdings können Sie jeden Automatisierungsschritt durchlaufen und die Ergebnisse prüfen.

Aktualisieren von Windows Server

Das `AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows`-Runbook erstellt ein Amazon Machine Image (AMI) von einer Windows-Server-Instance in Ihrem Konto und aktualisiert dieses AMI auf eine unterstützte Version Ihrer Wahl. Dieser mehrschrittige Prozess kann bis zu zwei Stunden dauern.

Im automatisierten Upgrade-Prozess sind zwei AMIs enthalten:

- Aktuell ausgeführte Instance. Das erste AMI ist die aktuell ausgeführte Instance, die nicht aktualisiert wird. Diese AMI wird verwendet, um eine andere Instance zu starten, damit diese das direkte Upgrade ausführt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird dieses AMI aus Ihrem Konto gelöscht, es sei denn, sie geben speziell an, dass Sie die Original-Instance behalten möchten. Diese Einstellung wird vom Parameter gehandhabt `KeepPreUpgradeImageBackUp` (der Standardwert ist `false`, was bedeutet, dass das AMI standardmäßig gelöscht wird).
- Aktualisiertes AMI. Dieses AMI ist das Ergebnis des Automatisierungsvorgangs.

Das Endergebnis ist ein AMI, welches die aktualisierte Instance des AMI ist.

Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, können Sie die Anwendung testen, indem Sie das neue AMI in Ihrer Amazon VPC starten. Nachdem Sie den Test abgeschlossen haben und bevor Sie eine weitere Aktualisierung durchführen, planen Sie die Anwendungsausfallzeit ein, bevor Sie vollständig zu der aktualisierten Instance wechseln.

Voraussetzungen

Um Ihr Windows Server-Upgrade mithilfe des AWS Systems Manager Automatisierungsdokuments zu automatisieren, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Erstellen Sie eine IAM-Rolle mit den angegebenen IAM-Richtlinien, damit Systems Manager Automatisierungsaufgaben auf Ihren EC2 Amazon-Instances ausführen und sicherstellen kann, dass Sie die Voraussetzungen für die Verwendung von Systems Manager erfüllen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter Erstellen einer Rolle zur Delegierung von Berechtigungen für einen AWS Service.AWS Identity and Access Management
- Wählen Sie die Option aus, wie die Automatisierung ausgeführt werden soll. Die Optionen für die Ausführung sind Simple execution (Einfache Ausführung), Rate control (Ratenregelung), Multi-account and Region (Multi-Konto und Region) und Manual execution (Manuelle Ausführung). Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Ausführungsoptionen.
- Stellen Sie sicher, dass SSM Agent auf Ihrer Instance installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Installation und Konfiguration des SSM-Agenten auf EC2 Amazon-Instances für Windows Server.
- Windows PowerShell 3.0 oder höher muss auf Ihrer Instance installiert sein.
- Für Instances, die einer Microsoft Active Directory-Domain angehören, empfehlen wir, eine `SubnetId` anzugeben, die keine Verbindung zu Ihren Domain-Cntrollern aufweist, um Hostnamenkonflikte zu vermeiden.
- Das Instance-Subnetz muss über eine ausgehende Verbindung zum Internet verfügen, die Zugriff AWS-Services auf Amazon S3 und den Zugriff auf Download-Patches von Microsoft ermöglicht. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn das Subnetz entweder ein öffentliches Subnetz ist und die Instance eine öffentliche IP-Adresse hat, oder wenn es sich bei dem Subnetz um ein privates Subnetz mit einer Route handelt, die Internetverkehr an ein öffentliches NAT-Gerät sendet.
- Diese Automatisierung funktioniert mit Instances, auf denen Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 und Windows Server 2019 ausgeführt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Instance 20 GB freien Speicherplatz auf dem Boot-Datenträger hat.
- Wenn die Instance keine Windows-Lizenz verwendet, die von bereitgestellt wird AWS, geben Sie eine Amazon EBS-Snapshot-ID an, die Windows Server 2012 R2-Installationsmedien enthält. So gehen Sie vor:

  1. Stellen Sie sicher, dass auf der EC2 Amazon-Instance Windows Server 2012 oder höher ausgeführt wird.
  2. Erstellen Sie ein Amazon-EBS-Volume mit 6 GB in derselben Availability Zone, in der die Instance ausgeführt wird. Fügen Sie das Volume der Instance an. Mounten Sie dies beispielsweise als Laufwerk D.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ISO, und mounten Sie es für eine Instance, beispielsweise als Laufwerk E.

4. Kopieren Sie den Inhalt der ISO von Laufwerk E:\ zu Laufwerk D:\.
5. Erstellen Sie einen Amazon-EBS-Snapshot des 6 GB-Volumes, das Sie oben in Schritt 2 erstellt haben.

Einschränkungen für Windows Server Upgrade

Diese Automatisierung unterstützt keine Upgrades von Windows-Domain-Controllern, Clustern oder Windows-Desktopbetriebssystemen. Darüber hinaus unterstützt diese Automatisierung keine EC2 Amazon-Instances für Windows Server, auf denen die folgenden Rollen installiert sind:

- Remote Desktop Session Host (RDSH)
- Remote Desktop Connection Broker (RDCB)
- Remote Desktop Virtualization Host (RDVH)
- Remote Desktop Web Access (RDWA)

Schritte zum Durchführen eines automatisierten Upgrades von Windows Server

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Windows Server-Instance mithilfe des AWSEC2CloneInstanceAndUpgradeWindowsAutomations-Runbooks zu aktualisieren.

1. Öffnen Sie Systems Manager von der AWS Management Console aus.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter Änderungsmanagement Automatisierung aus.
3. Wählen Sie Execute automation (Automatisierung ausführen).
4. Suchen Sie nach dem Automatisierungsdokument mit der Bezeichnung `AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeWindows`.
5. Wenn der Dokumentenname angezeigt wird, wählen Sie ihn aus. Anschließend werden die Dokumentendetails angezeigt.
6. Klicken Sie auf Execute automation (Automatisierung ausführen), um die Parameter für dieses Dokument einzugeben. Lassen Sie Simple execution (Einfache Ausführung) oben auf der Seite ausgewählt.
7. Geben Sie die angeforderten Parameter basierend auf den folgenden Hinweisen ein.

   - `InstanceID`

     Typ: Zeichenfolge

(Erforderlich) Die Instance, auf der Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, oder 2019 ausgeführt wird, auf der SSM Agent installiert ist.

- `InstanceProfile`.

  Typ: Zeichenfolge

  (Erforderlich) Das IAM-Instance-Profil. Dies ist die IAM-Rolle, die verwendet wird, um die Systems Manager Manager-Automatisierung für die EC2 Amazon-Instance und AWS AMIs durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Instance-Berechtigungen konfigurieren im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.

- `TargetWindowsVersion`

  Typ: Zeichenfolge

  (Erforderlich) Wählen Sie die Windows-Zielversion aus.

- `SubnetId`

  Typ: Zeichenfolge

  (Erforderlich) Dies ist das Subnetz für den Upgrade-Prozess und in dem sich Ihre EC2 Quell-Instance befindet. Stellen Sie sicher, dass das Subnetz ausgehende Verbindungen zu AWS Diensten wie Amazon S3 und auch zu Microsoft hat (um Patches herunterzuladen).

- `KeepPreUpgradedBackUp`

  Typ: Zeichenfolge

  (Optional) Wenn dieser Parameter auf `true` gesetzt ist, behält die Automatisierung das von der Instance erstellte Image bei. Die Standardeinstellung lautet `false`.

- `RebootInstanceBeforeTakingImage`

  Typ: Zeichenfolge

  (Optional) Der Standardwert ist `false` (kein Reboot). Wenn dieser Parameter auf `true` gesetzt ist, startet Systems Manager die Instance neu, bevor ein AMI für das Upgrade erstellt wird.

8. Nachdem Sie die Parameter eingegeben haben, wählen Sie Execute (Ausführen) aus. Wenn die Automatisierung beginnt, können Sie den Ausführungsfortschritt überwachen.

9. Wenn die Automatisierung abgeschlossen ist, sehen Sie die AMI-ID. Sie können das AMI starten, um zu überprüfen, ob das Windows-Betriebssystem aktualisiert wurde.

> **Note**
>
> Es ist nicht notwendig, dass die Automatisierung alle Schritte ausführt. Die Schritte basieren bedingt auf dem Verhalten der Automatisierung und der Instance. Der Systems Manager überspringt möglicherweise einige Schritte, die nicht erforderlich sind. Darüber hinaus können einige Schritte ausfallen. Systems Manager versucht, alle aktuellen Patches zu aktualisieren und zu installieren. Manchmal wird bei einigen Patches aber auch die Zeit basierend auf einer definierbaren Zeitüberschreitungs-Einstellung für diesen Schritt überschritten. Wenn dies geschieht, fährt die Systems Manager-Automatisierung mit dem nächsten Schritt fort, um sicherzustellen, dass das interne Betriebssystem auf die Windows Server-Zielversion aktualisiert wird.

10. Nach Abschluss der Automatisierung können Sie mithilfe der AMI-ID eine EC2 Amazon-Instance starten, um Ihr Upgrade zu überprüfen. Weitere Informationen zum Erstellen einer EC2 Amazon-Instance aus einem AWS AMI finden Sie unter Wie starte ich eine EC2 Instance von einem benutzerdefinierten AMI aus?

Upgrade von SQL Server

Das AWSEC2CloneInstanceAndUpgradeSQLServer-Skript erstellt ein AMI aus einer EC2 Amazon-Instance, auf der SQL Server in Ihrem Konto ausgeführt wird, und aktualisiert dann das AMI auf eine neuere Version von SQL Server. Dieser mehrschrittige Prozess kann bis zu zwei Stunden dauern.

In diesem Workflow, die Automatisierung erstellt ein AMI aus der Instance und startet dann das neu erstellte AMI in dem Subnetz, das Sie bereitstellen. Die Automatisierung führt dann ein direktes Upgrade von SQL Server durch. Nach dem Upgrade erstellt die Automatisierung ein neues AMI, bevor die aktualisierte Instance beendet wird.

Im automatisierten Upgrade-Prozess sind zwei AMIs enthalten:

- Aktuell ausgeführte Instance. Das erste AMI ist die aktuell ausgeführte Instance, die nicht aktualisiert wird. Diese AMI wird verwendet, um eine andere Instance zu starten, damit diese das direkte Upgrade ausführt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird dieses AMI aus Ihrem Konto gelöscht, es sei denn, sie geben speziell an, dass Sie die Original-Instance behalten

möchten. Diese Einstellung wird vom Parameter gehandhabt `KeepPreUpgradeImageBackUp` (der Standardwert ist `false`, was bedeutet, dass das AMI standardmäßig gelöscht wird).

- Aktualisiertes AMI. Dieses AMI ist das Ergebnis des Automatisierungsvorgangs.

Das Endergebnis ist ein AMI, welches die aktualisierte Instance des AMI ist.

Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, können Sie die Anwendung testen, indem Sie das neue AMI in Ihrer Amazon VPC starten. Nachdem Sie den Test abgeschlossen haben und bevor Sie eine weitere Aktualisierung durchführen, planen Sie die Anwendungsausfallzeit ein, bevor Sie vollständig zu der aktualisierten Instance wechseln.

Voraussetzungen

Um Ihr SQL Server-Upgrade mit dem AWS Systems Manager Automatisierungsdokument zu automatisieren, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Erstellen Sie eine IAM-Rolle mit den angegebenen IAM-Richtlinien, damit Systems Manager Automatisierungsaufgaben auf Ihren EC2 Amazon-Instances ausführen und sicherstellen kann, dass Sie die Voraussetzungen für die Verwendung von Systems Manager erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service im AWS Identity and Access Management -Benutzerhandbuch.
- Wählen Sie die Option aus, wie die Automatisierung ausgeführt werden soll. Die Optionen für die Ausführung sind Simple execution (Einfache Ausführung), Rate control (Ratenregelung), Multi-account and Region (Multi-Konto und Region) und Manual execution (Manuelle Ausführung). Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Ausführungsoptionen.
- Die EC2 Amazon-Instance muss Windows Server 2008 R2 oder höher und SQL Server 2008 oder höher verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass SSM Agent auf Ihrer Instance installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit SSM Agent auf EC2 Amazon-Instances für Windows Server.
- Überprüfen Sie, ob die Instance über genügend freien Speicherplatz verfügt:
  - Wenn Sie ein Upgrade von Windows Server 2008 R2 auf 2012 R2 oder von Windows Server 2012 R2 auf ein neueres Betriebssystem durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie über 20 GB freien Festplattenspeicher auf der Startdiskette der Instance verfügen.
  - Wenn Sie ein Upgrade von Windows Server 2008 R2 auf 2016 oder höher durchführen, stellen Sie sicher, dass die Instance über 40 GB freien Festplattenspeicher auf der Startdiskette der Instance verfügt.

- Für Instances, die eine Bring Your Own License (BYOL) SQL Server-Version verwenden, gelten die folgenden zusätzlichen Voraussetzungen:
  - Stellen Sie eine Amazon-EBS-Snapshot-ID mit den Installationsmedien des Ziel-SQL-Servers berei. So gehen Sie vor:
    1. Stellen Sie sicher, dass auf der EC2 Amazon-Instance Windows Server 2008 R2 oder höher ausgeführt wird.
    2. Erstellen Sie ein Amazon-EBS-Volume mit 6 GB in derselben Availability Zone, in der die Instance ausgeführt wird. Fügen Sie das Volume der Instance an. Mounten Sie dies beispielsweise als Laufwerk D.
    3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ISO, und mounten Sie es für eine Instance, beispielsweise als Laufwerk E.
    4. Kopieren Sie den Inhalt der ISO von Laufwerk E:\ zu Laufwerk D:\.
    5. Erstellen Sie einen Amazon-EBS-Snapshot des 6 GB-Volumes, das Sie in Schritt 2 erstellt haben.

Einschränkungen für automatisierte Upgrades von SQL Server

Die folgenden Einschränkungen gelten, wenn Sie das CloneInstanceAndUpgrade SQLServer Runbook AWSEC2- zur Durchführung eines automatisierten Upgrades verwenden:

- Das Upgrade ist nur auf einem SQL Server mit Windows-Authentifizierung möglich.
- Stellen Sie sicher, dass keine Sicherheits-Patch-Updates auf den Instances ausstehen. Öffnen Sie Control Panel (Systemsteuerung), und wählen Sie dann Check for updates (Auf Aktualisierungen prüfen).
- SQL Server-Bereitstellungen in HA und der Spiegelungsmodus werden nicht unterstützt.

Schritte zum Durchführen eines automatisierten Upgrades von SQL Server

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren SQL Server mithilfe des AWSEC2CloneInstanceAndUpgradeSQLServerAutomation-Runbooks zu aktualisieren.

1. Wenn Sie dies nicht bereits getan haben, laden Sie die SQL Server 2016 .iso-Datei herunter und mounten Sie sie auf dem Quellserver.
2. Nachdem die .iso-Datei gemountet wurde, kopieren Sie alle Komponentendateien und platzieren Sie sie auf dem Volume Ihrer Wahl.

3. Erstellen Sie einen Amazon-EBS-Snapshot des Volumes und kopieren Sie die Snapshot-ID für eine spätere Verwendung in die Zwischenablage. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Snapshots erstellen im Amazon-EC2-Benutzerhandbuch.
4. Hängen Sie das Instance-Profil an die EC2 Amazon-Quell-Instance an. Auf diese Weise kann Systems Manager mit der EC2 Instanz kommunizieren und Befehle auf ihr ausführen, nachdem sie dem AWS Systems Manager Service hinzugefügt wurde. Für dieses Beispiel haben wir die Rolle `SSM-EC2-Profile-Role` genannt, wobei die `AmazonSSMManagedInstanceCore` -Richtlinie der Rolle angefügt ist.
5. Wählen Sie in der AWS Systems Manager Konsole im linken Navigationsbereich Managed Instances aus. Vergewissern Sie sich, dass Ihre EC2 Instanz in der Liste der verwalteten Instanzen aufgeführt ist. Wenn Ihre Instance nach einigen Minuten nicht angezeigt wird, lesen Sie unter Wo sind meine Instances? im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch nach.
6. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter Änderungsmanagement Automatisierung aus.
7. Wählen Sie Execute automation (Automatisierung ausführen).
8. Suchen Sie nach dem Automatisierungsdokument mit der Bezeichnung `AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer`.
9. Rufen Sie das `AWSEC2-CloneInstanceAndUpgradeSQLServer`-SSM-Dokument auf und wählen Sie dann Next (Weiter).
10. Stellen Sie sicher, dass die Option Simple execution (Einfache Ausführung) ausgewählt ist.
11. Geben Sie die angeforderten Parameter basierend auf den folgenden Hinweisen ein.

    - `InstanceId`

      Typ: Zeichenfolge

      (Erforderlich) Die Instance, die SQL Server 2008 R2 (oder höher) ausführt.
    - `IamInstanceProfile`

      Typ: Zeichenfolge

      (Erforderlich) Das IAM-Instance-Profil.
    - `SQLServerSnapshotId`

      Typ: Zeichenfolge

      (Erforderlich) Die Snapshot-ID für die Installationsmedien des Ziel-SQL-Servers. Dieser Parameter ist für Instances mit SQL-Server-Lizenzen nicht erforderlich.

- `SubnetId`

  Typ: Zeichenfolge

  (Erforderlich) Dies ist das Subnetz für den Upgrade-Prozess und in dem sich Ihre EC2 Quell-Instance befindet. Stellen Sie sicher, dass das Subnetz ausgehende Verbindungen zu AWS Diensten wie Amazon S3 und auch zu Microsoft hat (um Patches herunterzuladen).

- `KeepPreUpgradedBackUp`

  Typ: Zeichenfolge

  (Optional) Wenn dieser Parameter auf `true` gesetzt ist, behält die Automatisierung das von der Instance erstellte Image bei. Die Standardeinstellung lautet `false`.

- `RebootInstanceBeforeTakingImage`

  Typ: Zeichenfolge

  (Optional) Der Standardwert ist `false` (kein Reboot). Wenn dieser Parameter auf `true` gesetzt ist, startet Systems Manager die Instance neu, bevor ein AMI für das Upgrade erstellt wird.

- `TargetSQLVersion`

  Typ: Zeichenfolge

  (Optional) Die Zielversion von SQL Server. Der Standardwert ist `2016`.

12. Nachdem Sie die Parameter eingegeben haben, wählen Sie Execute (Ausführen) aus. Wenn die Automatisierung beginnt, können Sie den Ausführungsfortschritt überwachen.
13. Wenn der Execution Status (Ausführungsstatus) Success (Erfolg) anzeigt, erweitern Sie Outputs (Ausgaben), um die AMI-Informationen anzuzeigen. Sie können Ihre SQL-Server-Instance für die VPC Ihrer Wahl mit der AMI-ID starten.
14. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option AMIs aus. Das neue AMI sollte angezeigt werden.
15. Um zu überprüfen, ob die neue Version von SQL Server erfolgreich installiert wurde, wählen Sie das neue AMI aus und klicken Sie auf Launch (Starten).
16. Wählen Sie den Typ der Instance, den das AMI haben soll, die VPC und das Subnetz, in das Sie bereitstellen möchten, und den Speicher, den Sie verwenden möchten. Da Sie die neue Instance von einem AMI aus starten, werden Ihnen die Volumes als Option angezeigt, die Sie in die neue

EC2 Instance aufnehmen können, die Sie starten. Sie können alle diese Volumes entfernen oder Volumes hinzufügen.

17. Fügen Sie ein Tag (Markierung) hinzu, damit Sie Ihre Instance leichter identifizieren können.
18. Fügen Sie die Sicherheitsgruppe oder Gruppen zur Instance hinzu.
19. Wählen Sie Launch Instance aus.
20. Wählen Sie den Tag (Markierung)-Namen für die Instance und anschließend Connect (Verbinden) im Dropdown-Menü Actions (Aktionen) aus.
21. Vergewissern Sie sich, dass die neue SQL-Server-Version die Datenbank-Engine auf der neuen Instance ist.

Migrieren Sie eine EC2 Windows-Instance zu einem Nitro-basierten Instance-Typ

Die AWS Windows AMIs sind mit den Standardeinstellungen konfiguriert, die von den Microsoft-Installationsmedien verwendet werden, mit einigen Anpassungen. Die Anpassungen umfassen Treiber und Konfigurationen, die Nitro-basierte Instances wie M5 und C5 unterstützen.

Bei der Migration von Xen-basierten zu Nitro-basierten Instances, einschließlich Bare-Metal-Instances, empfehlen wir Ihnen, die Schritte in diesem Thema in den folgenden Fällen auszuführen:

- Wenn Sie Instanzen von einem benutzerdefinierten Windows aus starten AMIs
- Wenn Sie von Amazon AMIs bereitgestellte Instances unter Windows starten, die vor August 2018 erstellt wurden

Alternativ können Sie mit dem Automatisierungsdokument `AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers` die in Teil 1, Teil 2 und Teil 3 beschriebenen Verfahren automatisieren. Wenn Sie sich für das automatisierte Verfahren entscheiden, lesen Sie (Alternative) Führen Sie ein Upgrade von AWS PV, ENA und NVMe Treibern durch AWS Systems Manager. Fahren Sie dann mit Teil 4 und Teil 5 fort.

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EC2 Update — Zusätzliche Instance-Typen, Nitro-System und CPU-Optionen.

> **Note**
>
> Die folgenden Migrationsverfahren können unter Windows Server Version 2016 und höher ausgeführt werden. Frühere Betriebssystemversionen, deren Lebensdauer abgelaufen ist, wurden nicht getestet und sind möglicherweise nicht mit den neuesten Instance-Typen kompatibel.
> Informationen zur Migration von Linux-Instances finden Sie unter the section called "Änderungen des Instance-Typs".

Inhalt

- Teil 1: AWS PV-Treiber installieren und aktualisieren
- Teil 2: Installieren und aktualisieren von ENA
- Teil 3: AWS NVMe Treiber aktualisieren
- Teil 4: EC2 Config aktualisieren und EC2 starten
- Teil 5: Installieren des Treibers für den seriellen Port für Bare Metal-Instances
- Teil 6: Aktualisieren der Energieverwaltungseinstellungen
- Teil 7: Aktualisieren von Intel-Chipsatz-Treibern für neue Instance-Typen
- (Alternative) Führen Sie ein Upgrade von AWS PV, ENA und NVMe Treibern durch AWS Systems Manager

Bevor Sie beginnen

Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie eine Xen-basierte Instance, z. B. eine M4 oder C4, haben und auf eine Nitro-basierte Instance migrieren.

Sie müssen PowerShell Version 3.0 oder höher verwenden, um das Upgrade erfolgreich durchzuführen.

> **Note**
>
> Bei der Migration können die statischen IP- oder benutzerdefinierten DNS-Netzwerkeinstellungen auf der vorhandenen Netzwerkkarte verloren gehen, da die Instance standardmäßig auf ein neues Enhanced-Networking-Adapter-Gerät umgestellt wird.

Bevor Sie die Schritte in diesem Verfahren durchführen, empfehlen wir das Erstellen eines Backups der Instance. Wählen Sie in der EC2Konsole die Instanz aus, für die die Migration erforderlich ist, öffnen Sie das Kontextmenü (mit der rechten Maustaste) und wählen Sie Instance State, Stop aus.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Um Daten auf Instance-Speicher-Volumes zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie die Daten in einem persistenten Speicher sichern.

Öffnen Sie das Kontextmenü (Rechtsklick) für die Instanz in der EC2 Konsole, wählen Sie Image und dann Create Image aus.

> **Note**
>
> Die Teile 4 und 5 dieser Anweisungen können nach der Migration oder Änderung des Instance-Typs abgeschlossen werden. Wir empfehlen jedoch den Abschluss vor der Migration, wenn Sie spezifisch zu einem Bare-Metal-Instance-Typ migrieren.

Teil 1: AWS PV-Treiber installieren und aktualisieren

Obwohl AWS PV-Treiber im Nitro-System nicht verwendet werden, sollten Sie sie dennoch aktualisieren, wenn Sie frühere Versionen von Citrix PV oder AWS PV verwenden. Die neuesten AWS PV-Treiber beheben Bugs in früheren Versionen der Treiber, die möglicherweise im Nitro-System auftreten oder falls Sie zurück zu einer Xen-basierten Instance migrieren. Als bewährte Methode empfehlen wir, immer auf die neuesten Treiber für Windows-Instanzen zu AWS aktualisieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein direktes Upgrade von AWS PV-Treibern durchzuführen oder um unter Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 oder Windows Server 2019 von Citrix AWS PV-Treibern auf PV-Treiber zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie die PV-Treiber auf Windows-Instances EC2 .

Informationen zum Upgrade eines Domain-Controllers finden Sie unter Führen Sie ein Upgrade eines Domänencontrollers durch (AWS PV-Upgrade).

Um ein Upgrade von oder auf AWS PV-Treibern durchzuführen

1. Stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung mit der Instance her und bereiten Sie die Instance für das Upgrade vor. Schalten Sie den Systemdatenträger offline, bevor Sie das Upgrade durchführen. Wenn Sie eine direkte Aktualisierung von AWS PV-Treibern durchführen, ist dieser Schritt nicht erforderlich. Setzen Sie die Start-Option für alle nicht erforderlichen Services in der Services-Konsole auf Manual.
2. Laden Sie das aktuelle Treiberpaket in die Instance herunter.
3. Extrahieren Sie den Inhalt des Ordners und führen Sie die Datei `AWSPVDriverSetup.msi` aus.

Wenn Sie die MSI-Datei ausgeführt haben, wird die Instance automatisch neu gestartet und das Upgrade des Treibers durchgeführt. Die Instance kann für die Dauer von bis zu 15 Minuten nicht verfügbar sein.

Nachdem das Upgrade abgeschlossen ist und die Instance beide Zustandsprüfungen in der EC2 Amazon-Konsole bestanden hat, stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung zur Instance her und stellen Sie sicher, dass der neue Treiber installiert wurde. Suchen Sie im Geräte-Manager unter Storage Controllers den AWS PV Storage Host Adapter. Vergewissern Sie sich, dass die Treiberversion identisch mit der aktuellen Version in der Tabelle für den Treiber-Versionsverlauf ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Verlauf des PV-Treiberpakets.

Teil 2: Installieren und aktualisieren von ENA

Führen Sie ein Upgrade auf den Elastic Network Adapter-Treiber durch, um sicherzustellen, dass alle Netzwerkfeatures unterstützt werden. Wenn Sie Ihre Instance gestartet haben und sie nicht über ein bereits aktiviertes erweitertes Netzwerk verfügt, müssen Sie den erforderlichen Netzwerkadaptertreiber auf Ihre Instance herunterladen und installieren. Setzen Sie dann das Attribut der enaSupport-Instance auf activate enhanced networking. Sie können dieses Attribut nur aus unterstützten Instance-Typen und nur bei installiertem ENA-Treiber aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ermöglichen Sie Enhanced Networking mit ENA auf Ihren EC2 Instances.

1. Laden Sie den aktuellen Treiber in die Instance herunter. Wenn Sie eine frühere Version des Treibers benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Versionsverlauf für den ENA-Windows-Treiber.
2. Extrahieren Sie die ZIP-Datei.
3. Installieren Sie den Treiber, indem Sie das `install.ps1` PowerShell Skript aus dem extrahierten Ordner ausführen.

> **Note**
>
> Führen Sie das `install.ps1`-Skript als Administrator aus, um Fehler bei der Installation zu vermeiden.

4. Überprüfen Sie, ob für Ihr AMI enaSupport aktiviert ist. Wenn nicht, fahren Sie fort, indem Sie der Dokumentation in Ermöglichen Sie Enhanced Networking mit ENA auf Ihren EC2 Instances folgen.

Teil 3: AWS NVMe Treiber aktualisieren

AWS NVMe Treiber werden verwendet, um mit Amazon EBS- und SSD-Instance-Speicher-Volumes zu interagieren, die für eine bessere NVMe Leistung als Blockgeräte im Nitro-System verfügbar gemacht werden.

> **Important**
>
> Die folgenden Anweisungen wurden speziell für die Installation oder das Upgrade AWS NVMe auf einer XEN-basierten Instance geändert, um die Instance auf eine Nitro-basierte Instance zu migrieren.

1. Laden Sie das aktuelle Treiberpaket in die Instance herunter.

   Wenn Sie eine frühere Version des Treibers benötigen, finden Sie Informationen in NVMe Windows-Treiberversionen zu den unterstützten Versionen.
2. Extrahieren Sie die ZIP-Datei.
3. Installieren Sie den Treiber wie in `Readme.txt` beschrieben.
4. Öffnen Sie eine PowerShellSitzung und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS C:\> start rundll32.exe sppnp.dll,Sysprep_Generalize_Pnp -wait
```

> **Note**
>
> Um den Befehl anzuwenden, müssen Sie die PowerShell Sitzung als Administrator ausführen. PowerShell (x86) -Versionen führen zu einem Fehler.

Dieser Befehl führt nur sysprep auf den Gerätetreibern aus. Es wird nicht die gesamte Sysprep-Vorbereitung ausgeführt.

5. Fahren Sie für Windows Server 2008 R2 und Windows Server 2012 die Instance herunter, ändern Sie den Instance-Typ und starten Sie diese. Fahren Sie dann mit Teil 4 fort. Wenn Sie die Instance vor der Migration auf einen Nitro-basierten Instance-Typ erneut auf einem Xen-basierten Instance-Typ starten, wird sie nicht gebootet. Bei anderen unterstützten Windows-Versionen AMIs können Sie den Instanztyp jederzeit nach dem Geräte-Sysprep ändern.

Teil 4: EC2 Config aktualisieren und EC2 starten

Für Windows-Instances bieten die neuesten EC2 Config- und EC2 Launch-Dienstprogramme zusätzliche Funktionen und Informationen, wenn sie auf dem Nitro-System ausgeführt werden, auch auf EC2 Bare Metal. Standardmäßig ist der EC2 Config-Dienst in Versionen AMIs vor Windows Server 2016 enthalten. EC2Launch ersetzt EC2 Config auf Windows Server 2016 und höher AMIs.

Wenn die Dienste EC2 Config und EC2 Launch aktualisiert werden, AWS enthalten neue AMIs Windows-Versionen die neueste Version des Dienstes. Sie müssen jedoch Ihr eigenes Windows AMIs und Ihre eigenen Instanzen mit der neuesten Version von EC2 Config and EC2 Launch aktualisieren.

Um EC2 Config zu installieren oder zu aktualisieren

1. Laden Sie den EC2Config Installer herunter und entpacken Sie ihn.
2. Führen Sie `EC2Install.exe`. Eine vollständige Liste der verfügbaren Optionen erhalten Sie, wenn Sie `EC2Install` mit der Option `/?` ausführen. Standardmäßig werden Eingabeaufforderungen angezeigt. Um den Befehl ohne Eingabeaufforderungen auszuführen, verwenden Sie die Option `/quiet`.

Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie die neueste Version von EC2 Config.

Um Launch zu installieren oder zu aktualisieren EC2

1. Wenn Sie EC2 Launch bereits auf einer Instance installiert und konfiguriert haben, erstellen Sie eine Sicherungskopie der EC2 Launch-Konfigurationsdatei. Beim Installationsprozess werden Änderungen an dieser Datei nicht übernommen. Standardmäßig befindet sich die Datei im Verzeichnis `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config`.
2. Laden Sie EC2-Windows-Launch.zip in ein Verzeichnis auf der Instance herunter.

3. Laden Sie die Datei install.ps1 in dasselbe Verzeichnis herunter, in das Sie `EC2-Windows-Launch.zip` heruntergeladen haben.
4. Führen Sie `install.ps1`.

> **Note**
>
> Führen Sie das `install.ps1`-Skript als Administrator aus, um Fehler bei der Installation zu vermeiden.

5. Wenn Sie eine Sicherungskopie der EC2 Launch-Konfigurationsdatei erstellt haben, kopieren Sie sie in das `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config` Verzeichnis.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie den EC2 Launch v1-Agent, um Aufgaben während des Starts der EC2 Windows-Instanz auszuführen.

Teil 5: Installieren des Treibers für den seriellen Port für Bare Metal-Instances

Der `i3.metal` Instance-Typ verwendet ein PCI-basiertes serielles Gerät anstelle eines I/O portbasierten seriellen Geräts. Die neuesten Windows-Versionen verwenden AMIs automatisch das PCI-basierte serielle Gerät und haben den Treiber für die serielle Schnittstelle installiert. Wenn Sie keine Instance verwenden, die über ein von Amazon bereitgestelltes Windows-AMI vom 11.04.2018 oder später gestartet wurde, müssen Sie den Serial Port Driver installieren, um das serielle Gerät für EC2 Funktionen wie Passwortgenerierung und Konsolenausgabe zu aktivieren. Die neuesten Dienstprogramme EC2 Config und EC2 Launch unterstützen auch i3.metal und bieten zusätzliche Funktionen. Folgen Sie den Schritten in Teil 4, wenn Sie dies noch nicht getan haben.

So installieren Sie den Treiber für die serielle Schnittstelle

1. Laden Sie das Paket für den seriellen Treiber in die Instance herunter.
2. Extrahieren Sie die Inhalte des Ordners, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf `aws_ser.INF` und wählen Sie Installieren aus.
3. Klicken Sie auf Okay.

Teil 6: Aktualisieren der Energieverwaltungseinstellungen

Mit der folgenden Aktualisierung werden die Energiespareinstellungen so konfiguriert, dass Bildschirme nie ausgeschaltet werden. So kann das Betriebssystem auf Nitro-Systemen korrekt

heruntergefahren werden. Alle Windows, die ab 28.11.2018 von Amazon AMIs bereitgestellt wurden, verfügen bereits über diese Standardkonfiguration.

1. Öffnen Sie eine Befehlszeile oder eine Sitzung. PowerShell
2. Führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
powercfg /setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 7516b95f-
f776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0
powercfg /setacvalueindex 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 7516b95f-
f776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0
powercfg /setacvalueindex a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a 7516b95f-
f776-4464-8c53-06167f40cc99 3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e 0
```

Teil 7: Aktualisieren von Intel-Chipsatz-Treibern für neue Instance-Typen

Die `u-12tb1.metal` Instanztypen `u-6tb1.metalu-9tb1.metal`, und verwenden Hardware, für die Chipsatztreiber erforderlich sind, die zuvor nicht unter Windows AMIs installiert wurden. Falls Sie keine Instance verwenden, die über ein von Amazon bereitgestelltes Windows-AMI mit der Datumsangabe 2018.11.19 oder später gestartet wurde, müssen Sie die Treiber mit Intel Chipset INF Utility installieren.

So installieren Sie die Chipsatz-Treiber

1. Chipset INF Utility für die Instanz.
2. Extrahieren Sie die Dateien.
3. Führen Sie `SetupChipset.exe`.
4. Akzeptieren Sie die Software-Lizenzvereinbarung von Intel und installieren Sie die Chipsatz-Treiber.
5. Starten Sie die Instance neu.

(Alternative) Führen Sie ein Upgrade von AWS PV, ENA und NVMe Treibern durch AWS Systems Manager

Das Automatisierungsdokument `AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers` automatisiert die in Teil 1, Teil 2 und Teil 3 beschriebenen Schritte. Diese Methode kann auch eine Instance reparieren, bei der die Treiber-Upgrades fehlgeschlagen sind.

Das `AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers` Automatisierungsdokument aktualisiert oder repariert Speicher- und AWS Netzwerktreiber auf der angegebenen EC2 Instanz. In dem Dokument wird versucht, die neuesten AWS Treiberversionen online zu installieren, indem der AWS Systems Manager Agent (SSM-Agent) aufgerufen wird. Wenn der SSM-Agent nicht erreichbar ist, kann das Dokument auf ausdrücklichen Wunsch eine Offline-Installation der AWS Treiber durchführen.

> **Note**
>
> Dieses Verfahren schlägt auf einem Domain-Controller fehl. Weitere Informationen zum Aktualisieren der Treiber auf einem Domain-Controller finden Sie unter Führen Sie ein Upgrade eines Domänencontrollers durch (AWS PV-Upgrade).

Um AWS PV, ENA und NVMe Treiber automatisch zu aktualisieren, verwenden Sie AWS Systems Manager

1. Öffnen Sie die Systems Manager Manager-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/systems-manager.
2. Wählen Sie Automation und dann Execute Automation.
3. Suchen Sie nach dem AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDriversAutomatisierungsdokument, wählen Sie es aus und wählen Sie dann Automatisierung ausführen aus.
4. Konfigurieren Sie im Abschnitt Eingabeparameter die folgenden Optionen:

   Instance-ID

   Geben Sie die eindeutige ID der zu aktualisierenden Instance ein.

   AllowOffline

   (Optional) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   - `True` — Wählen Sie diese Option, um eine Offline-Installation durchzuführen. Die Instance wird während des Upgrade-Prozesses gestoppt und neu gestartet.

     > **Warning**
     >
     > Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Um Daten auf Instance-Speicher-Volumes zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie die Daten in einem persistenten Speicher sichern.

- `False` — (Default (Standard)) Lassen Sie diese Option aktiviert. um eine Online-Installation durchzuführen. Die Instance wird während des Upgrade-Prozesses neu gestartet.

> **Important**
>
> Online- und Offline-Upgrades erstellen ein AMI, bevor sie den Upgrade-Vorgang durchführen. Das AMI bleibt auch nach Abschluss der Automatisierung erhalten. Sichern Sie sich Ihren Zugriff auf das AMI oder löschen Sie es, wenn es nicht mehr benötigt wird.

SubnetId

(Optional) Geben Sie einen der folgenden Werte ein:

- `SelectedInstanceSubnet` (Default (Standard)) Der Upgrade-Prozess startet die Instance helper im selben Subnetz wie die zu aktualisierende Instance. Das Subnetz muss die Kommunikation zu den Systems Manager-Endpunkten (`ssm.*`) ermöglichen.
- `CreateNewVPC` — Der Upgrade-Prozess startet die Instance helper in einer neuen VPC. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Subnetz der Ziel-Instance die Kommunikation mit den `ssm.*`-Endpunkten zulässt. Ihr -Benutzer muss die Berechtigung haben, eine VPC zu erstellen.
- Eine bestimmte Subnetz-ID — Geben Sie die ID eines bestimmten Subnetzes an, in dem die Instance helper gestartet werden soll. Das Subnetz muss sich in der gleichen Availability Zone wie die zu aktualisierende Instance befinden und die Kommunikation mit den `ssm.*`-Endpunkten ermöglichen.

5. Wählen Sie Ausführen.
6. Warten Sie auf den Abschluss des Upgrades. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, ein Online-Upgrade durchzuführen. Es kann bis zu 25 Minuten dauern, ein Offline-Upgrade durchzuführen.

Problembehandlung bei einem Betriebssystem-Upgrade auf einer EC2 Windows-Instanz

AWS bietet Upgrade-Support bei Problemen oder Problemen mit dem Upgrade Helper Service, einem AWS Hilfsprogramm, mit dem Sie direkte Upgrades mit Citrix PV-Treibern durchführen können.

Nach dem Upgrade verzeichnet die Instance möglicherweise eine überdurchschnittlich hohe CPU-Nutzung, während der .NET Runtime Optimization Service das .Net Framework optimiert. Dieses Verhalten wird erwartet.

Wenn die Instanz nach mehreren Stunden nicht alle Statusprüfungen bestanden hat, überprüfen Sie Folgendes.

- Wenn Sie auf Windows Server 2008 aktualisiert haben und alle Statusprüfungen nach mehreren Stunden fehlschlagen, ist das Upgrade möglicherweise fehlgeschlagen und Sie werden aufgefordert, auf OK zu klicken, um das Rollback zu bestätigen. Da in diesem Status nicht auf die Konsole zugegriffen werden kann, ist es nicht möglich, auf die Schaltfläche zu klicken. Um dies zu umgehen, führen Sie einen Neustart über die EC2 Amazon-Konsole oder API durch. Die Initiierung des Neustarts dauert zehn Minuten oder länger. Die Instance ist möglicherweise nach 25 Minuten verfügbar.
- Entfernen Sie Anwendungen oder Serverrollen vom Server und versuchen Sie es erneut.

Wenn die Instance nach dem Entfernen von Anwendungen oder Serverrollen vom Server nicht alle Statusprüfungen besteht, gehen Sie wie folgt vor.

- Beenden Sie die Instance und fügen Sie das Stamm-Volume an eine andere Instance an. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zum Beenden und Anfügen des Stamm-Volumes an eine andere Instance in Warten auf Metadaten-Service.
- Analysieren Sie die Windows-Setup-Protokolldateien und -Ereignisprotokolle hinsichtlich Fehlern.

Bei anderen Fehlern oder Problemen mit einem Betriebssystem-Upgrade oder der Migration empfehlen wir die Lektüre der in Bevor Sie ein direktes Upgrade beginnen aufgelisteten Artikel.

Tutorial: Eine EC2 Amazon-Instance mit einer Amazon RDS-Datenbank Connect

Tutorial-Ziel

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mithilfe von eine sichere Verbindung zwischen einer EC2 Amazon-Instance und einer Amazon RDS-Datenbank konfigurieren AWS Management Console.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Verbindung zu konfigurieren. In diesem Tutorial untersuchen wir die folgenden drei Optionen:

- Option 1: Automatisches Verbinden einer Instance mit einer RDS-Datenbank mithilfe der EC2 Konsole

  Verwenden Sie die automatische Verbindungsfunktion in der EC2 Konsole, um die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer RDS-Datenbank automatisch zu konfigurieren, um Datenverkehr zwischen der EC2 Instance und der RDS-Datenbank zuzulassen.
- Option 2: Automatisches Verbinden einerInstance mit einer RDS-Datenbank mithilfe der RDS-Konsole

  Verwenden Sie die automatische Verbindungsfunktion in der RDS-Konsole, um die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer RDS-Datenbank automatisch zu konfigurieren, um Datenverkehr zwischen der EC2 Instance und der RDS-Datenbank zuzulassen.
- Option 3: Manuelles Verbinden einer Instance mit einer RDS-Datenbank, durch Erstellen von Sicherheitsgruppen

  Konfigurieren Sie die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer RDS-Datenbank, indem Sie die Sicherheitsgruppen manuell konfigurieren und zuweisen, um die Konfiguration zu reproduzieren, die automatisch durch die automatische Verbindungsfunktion in Option 1 und Option 2 erstellt wird.

Kontext

Als Kontext dafür, warum Sie eine Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und einer RDS-Datenbank konfigurieren möchten, betrachten wir das folgende Szenario: Ihre Website präsentiert Ihren Benutzern ein Formular zum Ausfüllen. Sie müssen die Formulardaten in einer Datenbank erfassen. Sie können Ihre Website auf einer EC2 Instanz hosten, die als Webserver konfiguriert

wurde, und Sie können die Formulardaten in einer RDS-Datenbank erfassen. Die EC2 Instanz und die RDS-Datenbank müssen miteinander verbunden sein, damit die Formulardaten von der EC2 Instanz zur RDS-Datenbank übertragen werden können. In diesem Tutorial wird erklärt, wie Sie diese Verbindung konfigurieren. Beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel für einen Anwendungsfall für die Verbindung einer EC2 Instanz mit einer RDS-Datenbank ist.

Architektur

Das folgende Diagramm zeigt die erstellten Ressourcen und die architektonische Konfiguration, die sich aus der Ausführung aller Schritte in diesem Tutorial ergibt.



Das Diagramm veranschaulicht die folgenden Ressourcen, die Sie erstellen werden:

- Sie erstellen eine EC2 Instance und eine RDS-Datenbank in derselben AWS-Region VPC und Availability Zone.
- Sie erstellen die EC2 Instanz in einem öffentlichen Subnetz.
- Sie erstellen die RDS-Datenbank in einem privaten Subnetz.

  Wenn Sie die RDS-Konsole verwenden, um die RDS-Datenbank zu erstellen und die EC2 Instance automatisch zu verbinden, werden die VPC, die DB-Subnetzgruppe und die öffentlichen

Zugriffseinstellungen für die Datenbank automatisch ausgewählt. Die RDS-Datenbank wird automatisch in einem privaten Subnetz innerhalb derselben VPC wie die EC2 Instance erstellt.

- Internetbenutzer können sich mithilfe von SSH oder HTTP/HTTPS über ein Internet-Gateway mit der EC2 Instance verbinden.
- Internetbenutzer können sich nicht direkt mit der RDS-Datenbank verbinden. Nur die EC2 Instance ist mit der RDS-Datenbank verbunden.
- Wenn Sie die automatische Verbindungsfunktion verwenden, um Datenverkehr zwischen der EC2 Instance und der RDS-Datenbank zuzulassen, werden die folgenden Sicherheitsgruppen automatisch erstellt und hinzugefügt:
  - Die Sicherheitsgruppe ec2-rds- ***x*** wird erstellt und der EC2 Instance hinzugefügt. Sie hat eine ausgehende Regel, die die Sicherheitsgruppe rds-ec2- ***x*** als Ziel referenziert. Dadurch kann der Datenverkehr von der EC2 Instance die RDS-Datenbank mit der Sicherheitsgruppe rds-ec2 - erreichen. *x*
  - Die Sicherheitsgruppe rds-ec2- ***x*** wird erstellt und der RDS-Datenbank hinzugefügt. Sie hat eine Regel für eingehenden Datenverkehr, die die ec2-rds--Sicherheitsgruppe als Quelle referenziert. ***x*** Dadurch kann der Datenverkehr von der EC2 Instance mit der ***x***ec2-rds-Sicherheitsgruppe die RDS-Datenbank erreichen.

  Durch die Verwendung separater Sicherheitsgruppen (eine für die EC2 Instance und eine für die RDS-Datenbank) haben Sie eine bessere Kontrolle über die Sicherheit der Instance und der Datenbank. Wenn Sie dieselbe Sicherheitsgruppe sowohl für die Instance als auch für die Datenbank verwenden und dann die Sicherheitsgruppe beispielsweise nur für die Datenbank anpassen würden, würde sich die Änderung sowohl auf die Instance als auch auf die Datenbank auswirken. Mit anderen Worten, wenn Sie eine Sicherheitsgruppe verwenden würden, könnten Sie unbeabsichtigt die Sicherheit einer Ressource (entweder der Instance oder der Datenbank) ändern, da Sie vergessen haben, dass die Sicherheitsgruppe an sie angefügt war.

  Die Sicherheitsgruppen, die automatisch erstellt werden, respektieren auch die geringsten Berechtigungen, da sie nur die gegenseitige Verbindung für diesen Workload auf dem Datenbankport zulassen, indem sie ein Workload-spezifisches Sicherheitsgruppenpaar erstellen.

Überlegungen

Beachten Sie bei Durchführung der Aufgaben in diesem Tutorial Folgendes:

- Two consoles (Zwei Konsolen) – Sie werden die folgenden zwei Konsolen für dieses Tutorial verwenden:
  - EC2 Amazon-Konsole — Sie verwenden die EC2 Konsole, um Instances zu starten, um eine EC2 Instance automatisch mit einer RDS-Datenbank zu verbinden und um die Verbindung manuell zu konfigurieren, indem Sie die Sicherheitsgruppen erstellen.
  - Amazon RDS-Konsole — Sie verwenden die RDS-Konsole, um eine RDS-Datenbank zu erstellen und eine EC2 Instance automatisch mit einer RDS-Datenbank zu verbinden.
- Eine VPC — Um die automatische Verbindungsfunktion verwenden zu können, müssen sich Ihre EC2 Instance und Ihre RDS-Datenbank in derselben VPC befinden.

  Wenn Sie die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer RDS-Datenbank manuell konfigurieren würden, könnten Sie Ihre EC2 Instance in einer VPC und Ihre RDS-Datenbank in einer anderen VPC starten. Sie müssten jedoch zusätzliches Routing und VPC-Konfiguration einrichten. Dieses Szenario wird in diesem Tutorial nicht behandelt.
- Erstens AWS-Region — Die EC2 Instanz und die RDS-Datenbank müssen sich in derselben Region befinden.
- Zwei Sicherheitsgruppen — Die Konnektivität zwischen der EC2 Instance und der RDS-Datenbank wird durch zwei Sicherheitsgruppen konfiguriert — eine Sicherheitsgruppe für Ihre EC2 Instance und eine Sicherheitsgruppe für Ihre RDS-Datenbank.

  Wenn Sie die automatische Verbindungsfunktion in der EC2 Konsole oder der RDS-Konsole verwenden, um die Konnektivität zu konfigurieren (Option 1 und Option 2 dieses Tutorials), werden die Sicherheitsgruppen automatisch erstellt und der EC2 Instance und der RDS-Datenbank zugewiesen.

  Wenn Sie das automatische Verbindungsfeature nicht verwenden, müssen Sie die Sicherheitsgruppen manuell erstellen und zuweisen. Sie tun dies in Option 3 dieses Tutorials.

Zeit zur Absolvierung des Tutorials

30 Minuten

Sie können das gesamte Tutorial in einer Sitzung abschließen oder eine Aufgabe nach der anderen erledigen.

Kosten

Wenn Sie dieses Tutorial abschließen, können Ihnen Kosten für die AWS Ressourcen entstehen, die Sie erstellen.

Sie können Amazon EC2 im Rahmen des kostenlosen Kontingents nutzen, sofern Ihr AWS Konto für das kostenlose Kontingent qualifiziert ist und Sie Ihre Ressourcen entsprechend den Anforderungen des kostenlosen Kontingents konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025.

Wenn sich Ihre EC2 Instance und Ihre RDS-Datenbank in unterschiedlichen Availability Zones befinden, fallen Datenübertragungsgebühren an. Um diese Gebühren zu vermeiden, müssen sich die EC2 Instance und die RDS-Datenbank in derselben Availability Zone befinden. Informationen zu Datenübertragungsgebühren finden Sie unter Datenübertragung auf der Seite mit den EC2 Amazon-On-Demand-Preisen.

Um Kosten zu vermeiden, nachdem Sie das Tutorial abgeschlossen haben, löschen Sie die Ressourcen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Die Schritte zum Löschen der Ressourcen finden Sie unter Aufgabe 4 (Optional): Aufräumen.

Option 1: Automatisches Verbinden einer Instance mit einer RDS-Datenbank mithilfe der EC2 Konsole

Das Ziel von Option 1 besteht darin, die automatische Verbindungsfunktion in der EC2 Konsole zu erkunden, mit der die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und der RDS-Datenbank automatisch konfiguriert wird, um Datenverkehr von der EC2 Instance zur RDS-Datenbank zu ermöglichen. In Option 3 erfahren Sie, wie Sie die Verbindung manuell konfigurieren.

Aufgaben

- Bevor Sie beginnen
- Aufgabe 1: (Optional) RDS-Datenbank erstellen
- Aufgabe 2 (optional): Starten Sie eine Instance EC2
- Aufgabe 3: Verbinden Sie Ihre EC2 Instance automatisch mit Ihrer RDS-Datenbank
- Aufgabe 4: Überprüfen der Verbindungskonfiguration
- Aufgabe 5 (Optional): Aufräumen

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Folgendes, um dieses Tutorial abzuschließen:

- Eine RDS-Datenbank, die sich in derselben VPC wie die EC2 Instance befindet. Sie können entweder eine vorhandene RDS-Datenbank verwenden oder die Schritte in Aufgabe 1 ausführen, um eine neue RDS-Datenbank zu erstellen.
- Eine EC2 Instance, die sich in derselben VPC wie die RDS-Datenbank befindet. Sie können entweder eine vorhandene EC2 Instance verwenden oder die Schritte in Aufgabe 2 befolgen, um eine neue EC2 Instance zu erstellen.
- Berechtigungen zum Aufrufen der folgenden Operationen:
  - `ec2:AssociateRouteTable`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:CreateRouteTable`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`
  - `ec2:CreateSubnet`
  - `ec2:DescribeInstances`
  - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  - `ec2:DescribeRouteTables`
  - `ec2:DescribeSecurityGroups`
  - `ec2:DescribeSubnets`
  - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
  - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Aufgabe 1: (Optional) RDS-Datenbank erstellen

> **Note**
>
> Das Erstellen einer Amazon-RDS-Datenbank steht nicht im Mittelpunkt dieses Tutorials. Wenn Sie bereits über eine RDS-Datenbank verfügen und diese für dieses Tutorial verwenden möchten, können Sie diese Aufgabe überspringen.
> Wenn Sie eine vorhandene RDS-Datenbank verwenden, stellen Sie sicher, dass sie sich in derselben VPC wie Ihre EC2 Instance befindet, damit Sie die automatische Verbindungsfunktion verwenden können.

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine RDS-Datenbank zu erstellen, damit Sie Aufgabe 3 abschließen können, in der Sie die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer RDS-Datenbank konfigurieren. Mit den Schritten in dieser Aufgabe wird die RDS-Datenbank wie folgt konfiguriert:

- Engine-Typ: MySQL
- Vorlage: Kostenloses Kontingent
- DB-Instance-Kennung: **`tutorial-database-1`**
- DB-Instance-Klasse: `db.t3.micro`

> **Important**
>
> In einer Produktionsumgebung sollten Sie Ihre Instance so konfigurieren, dass sie Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

So erstellen Sie eine MySQL-RDS-Datenbank

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Wählen Sie in der Regionsauswahl (oben rechts) eine AWS-Region aus. Die Datenbank und die EC2 Instance müssen sich in derselben Region befinden, um die automatische Verbindungsfunktion in der EC2 Konsole verwenden zu können.
3. Wählen Sie im Dashboard Create database (Datenbank erstellen) aus.
4. Überprüfen Sie unter Choose a database creation method (Datenbankerstellungsmethode auswählen), ob Standard create (Standarderstellung) ausgewählt ist. Wenn Sie Easy create (Einfache Erstellung) wählen, ist der VPC-Selektor nicht verfügbar. Sie müssen sicherstellen, dass sich Ihre Datenbank in derselben VPC wie Ihre EC2 Instance befindet, um die automatische Verbindungsfunktion in der EC2 Konsole verwenden zu können.
5. Wählen Sie unter Engine options (Engine-Optionen) für Engine type (Engine-Typ) die Option MySQL aus.
6. Wählen Sie unter Templates (Vorlagen) eine Beispielvorlage aus, die Ihren Anforderungen entspricht. Wählen Sie für dieses Tutorial die Option Free tier (Kostenloses Kontingent), um kostenlos eine Datenbank zu erstellen. Beachten Sie jedoch, dass das kostenlose Kontingent nur für Konten verfügbar ist, die sich für das kostenlose Kontingent qualifizieren. Sie können mehr darüber erfahren, indem Sie auf den Info-Link im Feld Free tier (Kostenloses Kontingent) klicken.
7. Führen Sie unter Settings (Einstellungen) die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie unter DB instance identifier (DB-Instance-Kennung) einen Namen für die Datenbank ein. Geben Sie für dieses Tutorial **`tutorial-database-1`** ein.

b. Behalten Sie für Master username (Master-Benutzername) den Standardnamen **`admin`** bei.

c. Geben Sie unter Master password (Master-Passwort) ein Passwort ein, das Sie sich für dieses Tutorial merken können, und geben Sie dann unter Confirm password (Passwort bestätigen) das Passwort erneut ein.

8. Behalten Sie unter Instance-Konfiguration für DB-Instance-Klasse den Standardwert db.t3.micro bei. Wenn Ihr Konto für das kostenlose Kontingent qualifiziert ist, können Sie diese Datenbankklasse kostenlos nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenloses AWS-Kontingent.

9. Wählen Sie unter Konnektivität für Rechenressource die Option Keine Verbindung zu einer EC2 Rechenressource herstellen aus, da Sie die EC2 Instance und die RDS-Datenbank später in Aufgabe 3 verbinden werden.

   (Später, in Option 2 dieses Tutorials, werden Sie die automatische Verbindungsfunktion in der RDS-Konsole ausprobieren, indem Sie Mit einer EC2 Rechenressource Connect auswählen.)

10. Wählen Sie unter Virtual Private Cloud (VPC) eine VPC aus. Die VPC muss über eine DB-Subnetzgruppe verfügen. Um die automatische Verbindungsfunktion verwenden zu können, müssen sich Ihre EC2 Instance und die RDS-Datenbank in derselben VPC befinden.

11. Behalten Sie alle Standardwerte für die anderen Felder auf dieser Seite bei.

12. Wählen Sie Datenbank erstellen aus.

    Auf dem Bildschirm Databases (Datenbanken) lautet der Status der neuen Datenbank Creating (Wird erstellt), bis die Datenbank einsatzbereit ist. Wenn sich der Status in Available (Verfügbar) ändert, können Sie eine Verbindung zur Datenbank herstellen. Abhängig von der Klasse der Datenbank und vom verfügbaren Speicherplatz kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis die neue Datenbank verfügbar ist.

Animation anzeigen: Erstellen einer RDS-Datenbank



Aufgabe 2 (optional): Starten Sie eine Instance EC2

> **Note**
>
> Das Starten einer Instance steht nicht im Mittelpunkt dieses Tutorials. Wenn Sie bereits eine EC2 Amazon-Instance haben und diese in diesem Tutorial verwenden möchten, können Sie diese Aufgabe überspringen.
> Wenn Sie eine vorhandene EC2 Instance verwenden, stellen Sie sicher, dass sie sich in derselben VPC wie Ihre RDS-Datenbank befindet, damit Sie die automatische Verbindungsfunktion verwenden können.

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine EC2 Instance zu starten, damit Sie Aufgabe 3 abschließen können, in der Sie die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer Amazon RDS-Datenbank konfigurieren. Mit den Schritten in dieser Aufgabe wird die EC2 Instance wie folgt konfiguriert:

- Instance-Name: **`tutorial-instance-1`**
- AMI: Amazon Linux 2
- Instance-Typ: `t2.micro`
- Öffentliche IP automatisch zuweisen: Aktiviert
- Sicherheitsgruppe mit den folgenden drei Regeln:
  - SSH von Ihrer IP-Adresse zulassen
  - HTTPS-Datenverkehr von überall zulassen
  - HTTP-Datenverkehr von überall zulassen

> **Important**
>
> In einer Produktionsumgebung sollten Sie Ihre Instance so konfigurieren, dass sie Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

Um eine EC2 Instanz zu starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Regionsauswahl (oben rechts) eine AWS-Region aus. Die Instance und die RDS-Datenbank müssen sich in derselben Region befinden, um die automatische Verbindungsfunktion in der EC2 Konsole nutzen zu können.
3. Wählen Sie im EC2 Dashboard die Option Instance starten.
4. Geben Sie unter Name and tags (Name und Tags) für Name einen Namen ein, um Ihre Instance zu identifizieren. Geben Sie für dieses Tutorial der Instance den Namen **`tutorial-instance-1`**. Der Instanzname ist zwar nicht verpflichtend, aber wenn Sie Ihre Instance in der EC2 Konsole auswählen, hilft Ihnen der Name dabei, sie leicht zu identifizieren.
5. Wählen Sie unter Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI aus, das Ihren Webserver-Anforderungen entspricht. Dieses Tutorial verwendet Amazon Linux 2.

6. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) für Instance type (Instance-Typ) einen Instance-Typ aus, der Ihren Webserver-Anforderungen entspricht. In diesem Tutorial wird ein `t2.micro` verwendet.

> **Note**
>
> Je nachdem, wann Sie Ihr Konto erstellt haben, sind Sie möglicherweise berechtigt, Amazon EC2 im Rahmen des kostenlosen Kontingents zu nutzen.
> Wenn Sie Ihre AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und sie weniger als 12 Monate alt ist, können Sie Amazon im EC2 Rahmen des kostenlosen Kontingents nutzen, indem Sie den Instance-Typ t2.micro oder in Regionen, in denen t2.micro nicht verfügbar ist, den Instance-Typ t3.micro auswählen. Beachten Sie, dass beim Starten einer t3.micro-Instance standardmäßig der Modus Unlimited verwendet wird, wodurch je nach CPU-Auslastung zusätzliche Gebühren anfallen können. Wenn ein Instance-Typ im Rahmen des kostenlosen Kontingents verwendet werden kann, wird er als „Kostenloses Kontingent berechtigt“ gekennzeichnet.
> Wenn Sie Ihren Instance-Typ AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, können Sie die Instance-Typen t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large und m7i-flex.large für 6 Monate oder bis Ihr Guthaben aufgebraucht ist verwenden.
> Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025.

7. Wählen Sie unter Key pair (login) (Schlüsselpaar (Anmeldung)) für Key pair name (Schlüsselpaar-Name) Ihr Schlüsselpaar aus.
8. Führen Sie unter Network settings (Netzwerkeinstellungen) die folgenden Schritte aus:

   a. Wenn Sie für Network (Netzwerk) und Subnet (Subnetz) keine Änderungen an Ihrer Standard-VPC oder Ihren Subnetzen vorgenommen haben, können Sie die Standardeinstellungen beibehalten.

      Wenn Sie Änderungen an Ihrer Standard-VPC oder Ihren Subnetzen vorgenommen haben, überprüfen Sie Folgendes:

      i. Die Instance muss sich in derselben VPC wie die RDS-Datenbank befinden, um das automatische Verbindungsfeature verwenden zu können. Standardmäßig haben Sie nur eine VPC.

ii. Die VPC, in der Sie Ihre Instance starten, muss mit einem Internet-Gateway verbunden sein, damit Sie über das Internet auf Ihren Webserver zugreifen können. Ihre Standard-VPC wird automatisch mit einem Internet-Gateway eingerichtet.

iii. Um sicherzustellen, dass Ihre Instance eine öffentliche IP-Adresse erhält, überprüfen Sie für Auto-assign public IP (Automatische Zuweisung öffentlicher IP), dass Enable (Aktivieren) ausgewählt ist. Wenn Disable (Deaktivieren) ausgewählt ist, wählen Sie Edit (Bearbeiten) (rechts neben Network Settings (Netzwerkeinstellungen)) und dann für Auto-assign public IP (Öffentliche IP automatisch zuweisen) die Option Enable (Aktivieren) aus.

b. Um mithilfe von SSH eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, benötigen Sie eine Sicherheitsgruppenregel, die SSH- (Linux) - oder RDP-Verkehr (Windows) von der öffentlichen IPv4 Adresse Ihres Computers autorisiert. Wenn Sie eine Instance starten, wird standardmäßig eine neue Sicherheitsgruppe mit einer Regel erstellt, die eingehenden SSH-Datenverkehr von überall zulässt.

   Um sicherzustellen, dass nur Ihre IP-Adresse eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen kann, wählen Sie unter (Firewall (Sicherheitsgruppen) in der Dropdown-Liste neben dem Kontrollkästchen SSH-Verkehr zulassen von die Option Meine IP aus.

c. Um Datenverkehr aus dem Internet zu Ihrer Instance zuzulassen, aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:

   - Lassen Sie Datenverkehr HTTPs aus dem Internet zu
   - Allow HTTP traffic from the internet (HTTP-Datenverkehr aus dem Internet zulassen)

9. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) Ihre Instance-Konfiguration und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus.

10. Lassen Sie die Bestätigungsseite geöffnet. Sie benötigen es im nächsten Schritt, wenn Sie Ihre Instance automatisch mit Ihrer Datenbank verbinden.

    Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

Weitere Informationen über das Starten einer Instance finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

Eine Animation anzeigen: Starten Sie eine EC2 Instanz



Aufgabe 3: Verbinden Sie Ihre EC2 Instance automatisch mit Ihrer RDS-Datenbank

Ziel dieser Aufgabe ist es, die automatische Verbindungsfunktion in der EC2 Konsole zu verwenden, um die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer RDS-Datenbank automatisch zu konfigurieren.

Um eine EC2 Instance mithilfe der EC2 Konsole automatisch mit einer RDS-Datenbank zu verbinden

1. Wählen Sie auf der Bestätigungsseite für den Start der Instance (sie sollte von der vorherigen Aufgabe geöffnet sein) die Option Connect an RDS database (Mit einer RDS-Datenbank verbinden) aus.

   Wenn Sie die Bestätigungsseite geschlossen haben, gehen Sie wie folgt vor:

   a. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

c. Wählen Sie die EC2 Instanz aus, die Sie gerade erstellt haben, und wählen Sie dann Aktionen, Netzwerk, RDS-Datenbank Connect.

   Wenn die Connect RDS-Datenbank nicht verfügbar ist, überprüfen Sie, ob sich die EC2 Instance im Status Running befindet.

2. Wählen Sie für Database role (Datenbankrolle) die Option Instance aus. Instance bezieht sich in diesem Fall auf die Datenbank-Instance.
3. Wählen Sie unter RDS database (RDS-Datenbank) die RDS-Datenbank aus, die Sie in Aufgabe 1 erstellt haben.

> **Note**
>
> Die EC2 Instance und die RDS-Datenbank müssen sich in derselben VPC befinden, um eine Verbindung miteinander herzustellen.

4. Wählen Sie Connect aus.

Animation anzeigen: Automatisch eine neu gestartete EC2 Instance mit einer RDS-Datenbank verbinden



Aufgabe 4: Überprüfen der Verbindungskonfiguration

Ziel dieser Aufgabe ist es, zu überprüfen, ob die beiden Sicherheitsgruppen erstellt und der Instance und Datenbank zugewiesen wurden.

Wenn Sie das automatische Verbindungs-Feature in der RDS-Konsole verwenden, um die Verbindung zu konfigurieren, werden die Sicherheitsgruppen automatisch erstellt und der Instance und Datenbank wie folgt zugewiesen:

- Die Sicherheitsgruppe rds-ec2- ***x*** wird erstellt und der RDS-Datenbank hinzugefügt. Sie hat eine Regel für eingehenden Datenverkehr, die die ec2-rds--Sicherheitsgruppe als Quelle referenziert. ***x*** Dadurch kann der Datenverkehr von der EC2 Instance mit der ***x***ec2-rds-Sicherheitsgruppe die RDS-Datenbank erreichen.
- Die Sicherheitsgruppe ec2-rds- ***x*** wird erstellt und der Instance hinzugefügt. EC2 Sie hat eine ausgehende Regel, die die Sicherheitsgruppe rds-ec2- ***x*** als Ziel referenziert. Dadurch kann der

Datenverkehr von der EC2 Instance die RDS-Datenbank mit der Sicherheitsgruppe rds-ec2 - erreichen. *x*

So überprüfen Sie die Verbindungskonfiguration mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Databases (Datenbanken) aus.
3. Wählen Sie die RDS-Datenbank aus, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben.
4. Stellen Sie auf der Registerkarte Konnektivität und Sicherheit unter Sicherheit, VPC-Sicherheitsgruppen sicher, dass eine Sicherheitsgruppe namens rds-ec2 - angezeigt wird. *x*
5. Wählen Sie die Sicherheitsgruppe rds-ec2 - aus. *x* Das Fenster Sicherheitsgruppen in der EC2 Konsole wird geöffnet.
6. Wählen Sie die *x* Sicherheitsgruppe rds-ec2- aus, um sie zu öffnen.
7. Wählen Sie die Registerkarte Inbound rules (Regeln für eingehenden Datenverkehr) aus.
8. Stellen Sie wie folgt sicher, dass die folgende Sicherheitsgruppenregel vorhanden ist:

   - Typ: MYSQL/Aurora
   - Portbereich: 3306
   - Quelle: ***sg-0987654321example***/ec2-rds- ***x*** — Dies ist die Sicherheitsgruppe, die der EC2 Instance zugewiesen ist, die Sie in den vorherigen Schritten verifiziert haben.
   - Beschreibung: Regel zum Zulassen von Verbindungen von EC2 Instances mit angehängten *sg-1234567890example*
9. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
10. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
11. Wählen Sie die EC2 Instance aus, die Sie in der vorherigen Aufgabe für die Verbindung mit der RDS-Datenbank ausgewählt haben, und wählen Sie die Registerkarte Sicherheit.
12. Vergewissern Sie sich unter Sicherheitsdetails, Sicherheitsgruppen, dass eine Sicherheitsgruppe namens ec2-rds- in der *x* Liste enthalten ist. *x*ist eine Zahl.
13. Wählen Sie die ***x***ec2-rds-security group aus, um sie zu öffnen.
14. Wählen Sie die Registerkarte Outbound rules (Ausgehende Regeln).
15. Stellen Sie wie folgt sicher, dass die folgende Sicherheitsgruppenregel vorhanden ist:

   - Typ: MYSQL/Aurora

- Portbereich: 3306
- Ziel: ***sg-1234567890example***/rds-ec2 - *x*
- Beschreibung: Regel zum Zulassen von Verbindungen zu **`database-tutorial`** von allen Instances, an denen diese Sicherheitsgruppe angefügt ist

Indem Sie überprüfen, ob diese Sicherheitsgruppen und Sicherheitsgruppenregeln existieren und ob sie der RDS-Datenbank und EC2 -Instanz zugewiesen sind, wie in diesem Verfahren beschrieben, können Sie überprüfen, ob die Verbindung mithilfe der automatischen Verbindungsfunktion automatisch konfiguriert wurde.

Animation anzeigen: Überprüfen der Verbindungskonfiguration



Sie haben Option 1 dieses Tutorials abgeschlossen. Sie können jetzt entweder Option 2 abschließen, in der Sie lernen, wie Sie die RDS-Konsole verwenden, um eine EC2 Instanz automatisch mit einer

RDS-Datenbank zu verbinden, oder Sie können Option 3 abschließen, in der Sie lernen, wie Sie die Sicherheitsgruppen, die in Option 1 automatisch erstellt wurden, manuell konfigurieren.

Aufgabe 5 (Optional): Aufräumen

Nachdem Sie das Tutorial abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, alle Ressourcen zu bereinigen (zu löschen), die Sie nicht mehr verwenden möchten. Durch die Bereinigung von AWS Ressourcen wird verhindert, dass für Ihr Konto weitere Gebühren anfallen.

Wenn Sie eine EC2 Instance speziell für dieses Tutorial gestartet haben, können Sie sie kündigen, damit keine Gebühren mehr anfallen.

Um eine Instance mithilfe der Konsole zu beenden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben, und wählen Sie Instance state (Instance-Status), Terminate instance (Instance beenden) aus.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Beenden aus.

Wenn Sie eine RDS-Datenbank speziell für dieses Tutorial erstellt haben, können Sie sie löschen, damit keine damit verbundenen Gebühren anfallen.

Löschen einer RDS-Datenbank mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Datenbanken aus.
3. Wählen Sie die RDS-Datenbank aus, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben, und wählen Sie Actions (Aktionen), Delete (Löschen) aus.
4. Geben Sie **`delete me`** in das Feld ein und wählen Sie dann Delete (Löschen).

Option 2: Automatisches Verbinden einerInstance mit einer RDS-Datenbank mithilfe der RDS-Konsole

Das Ziel von Option 2 besteht darin, die automatische Verbindungsfunktion in der RDS-Konsole zu erkunden, mit der die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und der RDS-Datenbank automatisch

konfiguriert wird, um Datenverkehr von der EC2 Instance zur RDS-Datenbank zu ermöglichen. In Option 3 erfahren Sie, wie Sie die Verbindung manuell konfigurieren.

Aufgaben

- Bevor Sie beginnen
- Aufgabe 1 (optional): Starten Sie eine EC2 Instanz
- Aufgabe 2: Erstellen Sie eine RDS-Datenbank und verbinden Sie sie automatisch mit Ihrer EC2 Instance
- Aufgabe 3: Überprüfen der Verbindungskonfiguration
- Aufgabe 4 (Optional): Aufräumen

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Folgendes, um dieses Tutorial abzuschließen:

- Eine EC2 Instance, die sich in derselben VPC wie die RDS-Datenbank befindet. Sie können entweder eine vorhandene EC2 Instance verwenden oder die Schritte in Aufgabe 1 befolgen, um eine neue Instance zu erstellen.
- Berechtigungen zum Aufrufen der folgenden Operationen:
  - `ec2:AssociateRouteTable`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:CreateRouteTable`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`
  - `ec2:CreateSubnet`
  - `ec2:DescribeInstances`
  - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  - `ec2:DescribeRouteTables`
  - `ec2:DescribeSecurityGroups`
  - `ec2:DescribeSubnets`
  - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
  - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Aufgabe 1 (optional): Starten Sie eine EC2 Instanz

> **Note**
>
> Das Starten einer Instance steht nicht im Mittelpunkt dieses Tutorials. Wenn Sie bereits eine EC2 Amazon-Instance haben und diese in diesem Tutorial verwenden möchten, können Sie diese Aufgabe überspringen.

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine EC2 Instance zu starten, damit Sie Aufgabe 2 abschließen können, in der Sie die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer Amazon RDS-Datenbank konfigurieren. Mit den Schritten in dieser Aufgabe wird die EC2 Instance wie folgt konfiguriert:

- Instance-Name: **`tutorial-instance-2`**
- AMI: Amazon Linux 2
- Instance-Typ: `t2.micro`
- Öffentliche IP automatisch zuweisen: Aktiviert
- Sicherheitsgruppe mit den folgenden drei Regeln:
  - SSH von Ihrer IP-Adresse zulassen
  - HTTPS-Datenverkehr von überall zulassen
  - HTTP-Datenverkehr von überall zulassen

> **Important**
>
> In einer Produktionsumgebung sollten Sie Ihre Instance so konfigurieren, dass sie Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

Um eine EC2 Instanz zu starten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im EC2 Dashboard die Option Instance starten.
3. Geben Sie unter Name and tags (Name und Tags) für Name einen Namen ein, um Ihre Instance zu identifizieren. Geben Sie für dieses Tutorial der Instance den Namen **`tutorial-instance-2`**. Der Instance-Name ist zwar nicht obligatorisch, aber wenn Sie Ihre Instance in der RDS-Konsole auswählen, können Sie sie anhand des Namens leicht identifizieren.

4. Wählen Sie unter Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI aus, das Ihren Webserver-Anforderungen entspricht. Dieses Tutorial verwendet Amazon Linux.
5. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) für Instance type (Instance-Typ) einen Instance-Typ aus, der Ihren Webserver-Anforderungen entspricht. In diesem Tutorial wird ein `t2.micro` verwendet.

   > **Note**
   >
   > Je nachdem, wann Sie Ihr Konto erstellt haben, sind Sie möglicherweise berechtigt, Amazon EC2 im Rahmen des kostenlosen Kontingents zu nutzen.
   > Wenn Sie Ihre AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und sie weniger als 12 Monate alt ist, können Sie Amazon im EC2 Rahmen des kostenlosen Kontingents nutzen, indem Sie den Instance-Typ t2.micro oder in Regionen, in denen t2.micro nicht verfügbar ist, den Instance-Typ t3.micro auswählen. Beachten Sie, dass beim Starten einer t3.micro-Instance standardmäßig der Modus Unlimited verwendet wird, wodurch je nach CPU-Auslastung zusätzliche Gebühren anfallen können. Wenn ein Instance-Typ im Rahmen des kostenlosen Kontingents verwendet werden kann, wird er als „Kostenloses Kontingent berechtigt“ gekennzeichnet.
   > Wenn Sie Ihren Instance-Typ AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, können Sie die Instance-Typen t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large und m7i-flex.large für 6 Monate oder bis Ihr Guthaben aufgebraucht ist verwenden.
   > Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025.
6. Wählen Sie unter Key pair (login) (Schlüsselpaar (Anmeldung)) für Key pair name (Schlüsselpaar-Name) Ihr Schlüsselpaar aus.
7. Führen Sie unter Network settings (Netzwerkeinstellungen) die folgenden Schritte aus:

   a. Wenn Sie für Network (Netzwerk) und Subnet (Subnetz) keine Änderungen an Ihrer Standard-VPC oder Ihren Subnetzen vorgenommen haben, können Sie die Standardeinstellungen beibehalten.

      Wenn Sie Änderungen an Ihrer Standard-VPC oder Ihren Subnetzen vorgenommen haben, überprüfen Sie Folgendes:

i. Die Instance muss sich in derselben VPC wie die RDS-Datenbank befinden, um die automatische Verbindungskonfiguration verwenden zu können. Standardmäßig haben Sie nur eine VPC.

ii. Die VPC, in der Sie Ihre Instance starten, muss mit einem Internet-Gateway verbunden sein, damit Sie über das Internet auf Ihren Webserver zugreifen können. Ihre Standard-VPC wird automatisch mit einem Internet-Gateway eingerichtet.

iii. Um sicherzustellen, dass Ihre Instance eine öffentliche IP-Adresse erhält, überprüfen Sie für Auto-assign public IP (Automatische Zuweisung öffentlicher IP), dass Enable (Aktivieren) ausgewählt ist. Wenn Disable (Deaktivieren) ausgewählt ist, wählen Sie Edit (Bearbeiten) (rechts neben Network Settings (Netzwerkeinstellungen)) und dann für Auto-assign public IP (Öffentliche IP automatisch zuweisen) die Option Enable (Aktivieren) aus.

b. Um mithilfe von SSH eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, benötigen Sie eine Sicherheitsgruppenregel, die SSH- (Linux) - oder RDP-Verkehr (Windows) von der öffentlichen IPv4 Adresse Ihres Computers autorisiert. Wenn Sie eine Instance starten, wird standardmäßig eine neue Sicherheitsgruppe mit einer Regel erstellt, die eingehenden SSH-Datenverkehr von überall zulässt.

   Um sicherzustellen, dass nur Ihre IP-Adresse eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen kann, wählen Sie unter (Firewall (Sicherheitsgruppen) in der Dropdown-Liste neben dem Kontrollkästchen SSH-Verkehr zulassen von die Option Meine IP aus.

c. Um Datenverkehr aus dem Internet zu Ihrer Instance zuzulassen, aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:

   - Lassen Sie Datenverkehr HTTPs aus dem Internet zu
   - Allow HTTP traffic from the internet (HTTP-Datenverkehr aus dem Internet zulassen)

8. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) Ihre Instance-Konfiguration und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus.

9. Wählen Sie View all Instances (Alle Instances anzeigen) aus, um die Bestätigungsseite zu schließen und zur Konsole zurückzukehren. Ihre Instance befindet sich zunächst in einem `pending`-Status und wechselt dann in den `running`-Status.

   Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

Weitere Informationen über das Starten einer Instance finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

Eine Animation anzeigen: Starten Sie eine EC2 Instanz



Aufgabe 2: Erstellen Sie eine RDS-Datenbank und verbinden Sie sie automatisch mit Ihrer EC2 Instance

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine RDS-Datenbank zu erstellen und die automatische Verbindungsfunktion in der RDS-Konsole zu verwenden, um die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer RDS-Datenbank automatisch zu konfigurieren. Mit den Schritten in dieser Aufgabe wird die DB-Instance wie folgt konfiguriert:

- Engine-Typ: MySQL
- Vorlage: Kostenloses Kontingent
- DB-Instance-Kennung: **`tutorial-database`**
- DB-Instance-Klasse: `db.t3.micro`

> **Important**
>
> In einer Produktionsumgebung sollten Sie Ihre Instance so konfigurieren, dass sie Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

Um eine RDS-Datenbank zu erstellen und sie automatisch mit einer EC2 Instance zu verbinden

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Wählen Sie in der Regionsauswahl (oben rechts) die aus, AWS-Region in der Sie die EC2 Instanz erstellt haben. Die EC2 Instance und die RDS-Datenbank müssen sich in derselben Region befinden.
3. Wählen Sie im Dashboard Create database (Datenbank erstellen) aus.
4. Überprüfen Sie unter Choose a database creation method (Datenbankerstellungsmethode auswählen), ob Standard create (Standarderstellung) ausgewählt ist. Wenn Sie Easy create (Einfache Erstellung) wählen, ist das automatische Verbindungsfeature nicht verfügbar.
5. Wählen Sie unter Engine options (Engine-Optionen) für Engine type (Engine-Typ) die Option MySQL aus.
6. Wählen Sie unter Templates (Vorlagen) eine Beispielvorlage aus, die Ihren Anforderungen entspricht. Wählen Sie für dieses Tutorial die Option Free tier (Kostenloses Kontingent), um kostenlos eine Datenbank zu erstellen. Beachten Sie jedoch, dass das kostenlose Kontingent nur verfügbar ist, wenn Ihr Konto für das kostenlose Kontingent qualifiziert ist. Sie können mehr darüber erfahren, indem Sie auf den Info-Link im Feld Free tier (Kostenloses Kontingent) klicken.
7. Führen Sie unter Settings (Einstellungen) die folgenden Schritte aus:
   a. Geben Sie unter DB instance identifier (DB-Instance-Kennung) einen Namen für die Datenbank ein. Geben Sie für dieses Tutorial **`tutorial-database`** ein.
   b. Behalten Sie für Master username (Master-Benutzername) den Standardnamen **`admin`** bei.
   c. Geben Sie unter Master password (Master-Passwort) ein Passwort ein, das Sie sich für dieses Tutorial merken können, und geben Sie dann unter Confirm password (Passwort bestätigen) das Passwort erneut ein.
8. Behalten Sie unter Instance-Konfiguration für die DB-Instance-Klasse die Standardeinstellung bei, welche db.t3.micro ist. Wenn Ihr Konto für das kostenlose Kontingent qualifiziert ist, können Sie diese Instanz kostenlos nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenloses AWS-Kontingent.

9. Wählen Sie unter Konnektivität für Rechenressource die Option Mit einer EC2 Rechenressource verbinden aus. Dies ist das automatische Verbindungsfeature in der RDS-Konsole.
10. Wählen Sie EC2 beispielsweise die EC2 Instanz aus, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Für die Zwecke dieses Tutorials können Sie entweder die Instance wählen, die Sie in der vorherigen Aufgabe erstellt haben und die Sie **`tutorial-instance`** genannt haben oder eine andere bereits vorhandene Instance wählen. Wenn Ihre Instance nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie das Aktualisierungssymbol rechts neben Connectivity (Verbindung) aus.

    Wenn Sie die automatische Verbindungsfunktion verwenden, wird dieser EC2 Instance eine Sicherheitsgruppe und der RDS-Datenbank eine weitere Sicherheitsgruppe hinzugefügt. Die Sicherheitsgruppen werden automatisch so konfiguriert, dass sie den Datenverkehr zwischen der EC2 Instance und der RDS-Datenbank zulassen. In der nächsten Aufgabe überprüfen Sie, ob die Sicherheitsgruppen erstellt und der EC2 Instance und der RDS-Datenbank zugewiesen wurden.
11. Wählen Sie Datenbank erstellen aus.

    Auf dem Bildschirm Databases (Datenbanken) lautet der Status der neuen Datenbank Creating (Wird erstellt), bis die Datenbank einsatzbereit ist. Wenn sich der Status in Available (Verfügbar) ändert, können Sie eine Verbindung zur Datenbank herstellen. Abhängig von der Klasse der Datenbank und vom verfügbaren Speicherplatz kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis die neue Datenbank verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Netzwerkkonnektivität mit einer EC2 Instance konfigurieren im Amazon RDS-Benutzerhandbuch.

Sehen Sie sich eine Animation an: Erstellen Sie eine RDS-Datenbank und verbinden Sie sie automatisch mit einer EC2 Instance



Aufgabe 3: Überprüfen der Verbindungskonfiguration

Ziel dieser Aufgabe ist es, zu überprüfen, ob die beiden Sicherheitsgruppen erstellt und der Instance und Datenbank zugewiesen wurden.

Wenn Sie das automatische Verbindungs-Feature in der RDS-Konsole verwenden, um die Verbindung zu konfigurieren, werden die Sicherheitsgruppen automatisch erstellt und der Instance und Datenbank wie folgt zugewiesen:

- Die Sicherheitsgruppe rds-ec2- ***x*** wird erstellt und der RDS-Datenbank hinzugefügt. Sie hat eine Regel für eingehenden Datenverkehr, die die ec2-rds--Sicherheitsgruppe als Quelle referenziert. ***x*** Dadurch kann der Datenverkehr von der EC2 Instance mit der ***x***ec2-rds-Sicherheitsgruppe die RDS-Datenbank erreichen.
- Die Sicherheitsgruppe ec2-rds- ***x*** wird erstellt und der Instance hinzugefügt. EC2 Sie hat eine ausgehende Regel, die die Sicherheitsgruppe rds-ec2- ***x*** als Ziel referenziert. Dadurch kann der Datenverkehr von der EC2 Instance die RDS-Datenbank mit der Sicherheitsgruppe rds-ec2 - erreichen. *x*

So überprüfen Sie die Verbindungskonfiguration mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Databases (Datenbanken) aus.
3. Wählen Sie die RDS-Datenbank aus, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben.
4. Stellen Sie auf der Registerkarte Konnektivität und Sicherheit unter Sicherheit, VPC-Sicherheitsgruppen sicher, dass eine Sicherheitsgruppe namens rds-ec2 - angezeigt wird. *x*
5. Wählen Sie die Sicherheitsgruppe rds-ec2 - aus. *x* Das Fenster Sicherheitsgruppen in der EC2 Konsole wird geöffnet.
6. Wählen Sie die *x* Sicherheitsgruppe rds-ec2- aus, um sie zu öffnen.
7. Wählen Sie die Registerkarte Inbound rules (Regeln für eingehenden Datenverkehr) aus.
8. Stellen Sie wie folgt sicher, dass die folgende Sicherheitsgruppenregel vorhanden ist:
   - Typ: MYSQL/Aurora
   - Portbereich: 3306
   - Quelle: ***sg-0987654321example***/ec2-rds- ***x*** — Dies ist die Sicherheitsgruppe, die der EC2 Instance zugewiesen ist, die Sie in den vorherigen Schritten verifiziert haben.
   - Beschreibung: Regel zum Zulassen von Verbindungen von EC2 Instances mit angehängten *sg-1234567890example*
9. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
10. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

11. Wählen Sie die EC2 Instance aus, die Sie in der vorherigen Aufgabe für die Verbindung mit der RDS-Datenbank ausgewählt haben, und wählen Sie die Registerkarte Sicherheit.
12. Vergewissern Sie sich unter Sicherheitsdetails, Sicherheitsgruppen, dass eine Sicherheitsgruppe namens ec2-rds- in der *x* Liste enthalten ist. *x*ist eine Zahl.
13. Wählen Sie die ***x***ec2-rds-security group aus, um sie zu öffnen.
14. Wählen Sie die Registerkarte Outbound rules (Ausgehende Regeln).
15. Stellen Sie wie folgt sicher, dass die folgende Sicherheitsgruppenregel vorhanden ist:

    - Typ: MYSQL/Aurora
    - Portbereich: 3306
    - Ziel: ***sg-1234567890example***/rds-ec2 - *x*
    - Beschreibung: Regel zum Zulassen von Verbindungen zu **`database-tutorial`** von allen Instances, an denen diese Sicherheitsgruppe angefügt ist

Indem Sie überprüfen, ob diese Sicherheitsgruppen und Sicherheitsgruppenregeln existieren und ob sie der RDS-Datenbank und EC2 -Instanz zugewiesen sind, wie in diesem Verfahren beschrieben, können Sie überprüfen, ob die Verbindung mithilfe der automatischen Verbindungsfunktion automatisch konfiguriert wurde.

Animation anzeigen: Überprüfen der Verbindungskonfiguration



Sie haben Option 2 dieses Tutorials abgeschlossen. Sie können jetzt Option 3 abschließen, in der Sie erfahren, wie Sie die Sicherheitsgruppen, die automatisch in Option 2 erstellt wurden, manuell konfigurieren.

Aufgabe 4 (Optional): Aufräumen

Nachdem Sie das Tutorial abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, alle Ressourcen zu bereinigen (zu löschen), die Sie nicht mehr verwenden möchten. Durch die Bereinigung von AWS Ressourcen wird verhindert, dass für Ihr Konto weitere Gebühren anfallen.

Wenn Sie eine EC2 Instance speziell für dieses Tutorial gestartet haben, können Sie sie kündigen, damit keine Gebühren mehr anfallen.

Um eine Instance mithilfe der Konsole zu beenden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben, und wählen Sie Instance state (Instance-Status), Terminate instance (Instance beenden) aus.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Beenden aus.

Wenn Sie eine RDS-Datenbank speziell für dieses Tutorial erstellt haben, können Sie sie löschen, damit keine damit verbundenen Gebühren anfallen.

Löschen einer RDS-Datenbank mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Datenbanken aus.
3. Wählen Sie die RDS-Datenbank aus, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben, und wählen Sie Actions (Aktionen), Delete (Löschen) aus.
4. Geben Sie **`delete me`** in das Feld ein und wählen Sie dann Delete (Löschen).

Option 3: Manuelles Verbinden einer Instance mit einer RDS-Datenbank, durch Erstellen von Sicherheitsgruppen

Das Ziel von Option 3 besteht darin, zu lernen, wie die Verbindung zwischen einer EC2 Instance und einer RDS-Datenbank manuell konfiguriert wird, indem die Konfiguration der automatischen Verbindungsfunktion manuell reproduziert wird.

Aufgaben

- Bevor Sie beginnen
- Aufgabe 1 (optional): Starten Sie eine Instance EC2
- Aufgabe 2 (Optional): Erstellen einer RDS-Datenbank
- Aufgabe 3: Verbinden Sie Ihre EC2 Instance manuell mit Ihrer RDS-Datenbank, indem Sie Sicherheitsgruppen erstellen und sie den Instances zuweisen
- Aufgabe 4 (Optional): Aufräumen

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Folgendes, um dieses Tutorial abzuschließen:

- Eine EC2 Instance, die sich in derselben VPC wie die RDS-Datenbank befindet. Sie können entweder eine vorhandene EC2 Instance verwenden oder die Schritte in Aufgabe 1 befolgen, um eine neue Instance zu erstellen.
- Eine RDS-Datenbank, die sich in derselben VPC wie die EC2 Instance befindet. Sie können entweder eine vorhandene RDS-Datenbank verwenden oder die Schritte in Aufgabe 2 ausführen, um eine neue Datenbank zu erstellen.
- Berechtigungen zum Aufrufen der folgenden Operationen:
  - `ec2:AssociateRouteTable`
  - `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
  - `ec2:CreateRouteTable`
  - `ec2:CreateSecurityGroup`
  - `ec2:CreateSubnet`
  - `ec2:DescribeInstances`
  - `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  - `ec2:DescribeRouteTables`
  - `ec2:DescribeSecurityGroups`
  - `ec2:DescribeSubnets`
  - `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
  - `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Aufgabe 1 (optional): Starten Sie eine Instance EC2

> **Note**
>
> Das Starten einer Instance steht nicht im Mittelpunkt dieses Tutorials. Wenn Sie bereits eine EC2 Amazon-Instance haben und diese in diesem Tutorial verwenden möchten, können Sie diese Aufgabe überspringen.

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine EC2 Instance zu starten, damit Sie Aufgabe 3 abschließen können, in der Sie die Verbindung zwischen Ihrer EC2 Instance und Ihrer Amazon RDS-Datenbank konfigurieren. Mit den Schritten in dieser Aufgabe wird die EC2 Instance wie folgt konfiguriert:

- Instance-Name: **`tutorial-instance`**

- AMI: Amazon Linux 2
- Instance-Typ: `t2.micro`
- Öffentliche IP automatisch zuweisen: Aktiviert
- Sicherheitsgruppe mit den folgenden drei Regeln:
  - SSH von Ihrer IP-Adresse zulassen
  - HTTPS-Datenverkehr von überall zulassen
  - HTTP-Datenverkehr von überall zulassen

> **Important**
>
> In einer Produktionsumgebung sollten Sie Ihre Instance so konfigurieren, dass sie Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

Um eine EC2 Instanz zu starten

1. Melden Sie sich bei der an AWS Management Console und öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im EC2 Dashboard die Option Instance starten.
3. Geben Sie unter Name and tags (Name und Tags) für Name einen Namen ein, um Ihre Instance zu identifizieren. Geben Sie für dieses Tutorial der Instance den Namen **`tutorial-instance-manual-1`**. Der Instance-Name ist zwar nicht obligatorisch, aber er hilft Ihnen bei der Identifizierung.
4. Wählen Sie unter Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI aus, das Ihren Webserver-Anforderungen entspricht. Dieses Tutorial verwendet Amazon Linux.
5. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) für Instance type (Instance-Typ) einen Instance-Typ aus, der Ihren Webserver-Anforderungen entspricht. In diesem Tutorial wird ein `t2.micro` verwendet.

   > **Note**
   >
   > Je nachdem, wann Sie Ihr Konto erstellt haben, sind Sie möglicherweise berechtigt, Amazon EC2 im Rahmen des kostenlosen Kontingents zu nutzen.

Wenn Sie Ihre AWS-Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben und sie weniger als 12 Monate alt ist, können Sie Amazon im EC2 Rahmen des kostenlosen Kontingents nutzen, indem Sie den Instance-Typ t2.micro oder in Regionen, in denen t2.micro nicht verfügbar ist, den Instance-Typ t3.micro auswählen. Beachten Sie, dass beim Starten einer t3.micro-Instance standardmäßig der Modus Unlimited verwendet wird, wodurch je nach CPU-Auslastung zusätzliche Gebühren anfallen können. Wenn ein Instance-Typ im Rahmen des kostenlosen Kontingents verwendet werden kann, wird er als „Kostenloses Kontingent berechtigt“ gekennzeichnet.
Wenn Sie Ihren Instance-Typ AWS-Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, können Sie die Instance-Typen t3.micro, t3.small, t4g.micro, t4g.small, c7i-flex.large und m7i-flex.large für 6 Monate oder bis Ihr Guthaben aufgebraucht ist verwenden.
Weitere Informationen finden Sie unter Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025.

6. Wählen Sie unter Key pair (login) (Schlüsselpaar (Anmeldung)) für Key pair name (Schlüsselpaar-Name) Ihr Schlüsselpaar aus.
7. Führen Sie unter Network settings (Netzwerkeinstellungen) die folgenden Schritte aus:

   a. Wenn Sie für Network (Netzwerk) und Subnet (Subnetz) keine Änderungen an Ihrer Standard-VPC oder Ihren Subnetzen vorgenommen haben, können Sie die Standardeinstellungen beibehalten.

      Wenn Sie Änderungen an Ihrer Standard-VPC oder Ihren Subnetzen vorgenommen haben, überprüfen Sie Folgendes:

      i. Die Instance muss sich in derselben VPC befinden wie die RDS-Datenbank. Standardmäßig haben Sie nur eine VPC.

      ii. Die VPC, in der Sie Ihre Instance starten, muss mit einem Internet-Gateway verbunden sein, damit Sie über das Internet auf Ihren Webserver zugreifen können. Ihre Standard-VPC wird automatisch mit einem Internet-Gateway eingerichtet.

      iii. Um sicherzustellen, dass Ihre Instance eine öffentliche IP-Adresse erhält, überprüfen Sie für Auto-assign public IP (Automatische Zuweisung öffentlicher IP), dass Enable (Aktivieren) ausgewählt ist. Wenn Disable (Deaktivieren) ausgewählt ist, wählen Sie Edit (Bearbeiten) (rechts neben Network Settings (Netzwerkeinstellungen)) und dann für Auto-assign public IP (Öffentliche IP automatisch zuweisen) die Option Enable (Aktivieren) aus.

b. Um mithilfe von SSH eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, benötigen Sie eine Sicherheitsgruppenregel, die SSH- (Linux) - oder RDP-Verkehr (Windows) von der öffentlichen IPv4 Adresse Ihres Computers autorisiert. Wenn Sie eine Instance starten, wird standardmäßig eine neue Sicherheitsgruppe mit einer Regel erstellt, die eingehenden SSH-Datenverkehr von überall zulässt.

   Um sicherzustellen, dass nur Ihre IP-Adresse eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen kann, wählen Sie unter (Firewall (Sicherheitsgruppen) in der Dropdown-Liste neben dem Kontrollkästchen SSH-Verkehr zulassen von die Option Meine IP aus.

c. Um Datenverkehr aus dem Internet zu Ihrer Instance zuzulassen, aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:

   - Lassen Sie Datenverkehr HTTPs aus dem Internet zu
   - Allow HTTP traffic from the internet (HTTP-Datenverkehr aus dem Internet zulassen)

8. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) Ihre Instance-Konfiguration und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus.
9. Wählen Sie View all Instances (Alle Instances anzeigen) aus, um die Bestätigungsseite zu schließen und zur Konsole zurückzukehren. Ihre Instance befindet sich zunächst in einem `pending`-Status und wechselt dann in den `running`-Status.

   Wenn die Instance nicht gestartet wird oder der Status sofort `terminated` statt `running` anzeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben.

Weitere Informationen über das Starten einer Instance finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

Eine Animation anzeigen: Starten Sie eine EC2 Instanz



Aufgabe 2 (Optional): Erstellen einer RDS-Datenbank

> **Note**
>
> Das Erstellen einer RDS-Datenbank steht in diesem Teil des Tutorials nicht im Mittelpunkt. Wenn Sie bereits über eine RDS-Datenbank verfügen und diese für dieses Tutorial verwenden möchten, können Sie diese Aufgabe überspringen.

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine RDS-Datenbank zu erstellen. Sie werden diese Instance in Aufgabe 3 verwenden, wenn Sie sie mit Ihrer EC2 Instance verbinden. Mit den Schritten in dieser Aufgabe wird die RDS-Datenbank wie folgt konfiguriert:

- Engine-Typ: MySQL
- Vorlage: Kostenloses Kontingent

- DB-Instance-Kennung: **`tutorial-database-manual`**
- DB-Instance-Klasse: `db.t3.micro`

> **Important**
>
> In einer Produktionsumgebung sollten Sie Ihre Instance so konfigurieren, dass sie Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

So erstellen Sie eine MySQL-DB-Instance

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Wählen Sie in der Regionsauswahl (oben rechts) die aus, AWS-Region in der Sie die EC2 Instanz erstellt haben. Die EC2 Instance und die DB-Instance müssen sich in derselben Region befinden.
3. Wählen Sie im Dashboard Create database (Datenbank erstellen) aus.
4. Wählen Sie unter Choose a database creation method (Eine Datenbankerstellungsmethode auswählen) die Option Easy create (Einfache Erstellung) aus. Wenn Sie diese Option wählen, ist das automatische Verbindungsfeature zum automatischen Konfigurieren der Verbindung nicht verfügbar.
5. Wählen Sie unter Engine options (Engine-Optionen) für Engine type (Engine-Typ) die Option MySQL aus.
6. Wählen Sie in DB-Instance-Größe die Option Kostenloses Kontingent aus.
7. Geben Sie unter DB instance identifier (DB-Instance-Kennung) einen Namen für die Datenbank ein. Geben Sie für dieses Tutorial **`tutorial-database-manual`** ein.
8. Behalten Sie für Master username (Master-Benutzername) den Standardnamen **`admin`** bei.
9. Geben Sie unter Master password (Master-Passwort) ein Passwort ein, das Sie sich für dieses Tutorial merken können, und geben Sie dann unter Confirm password (Passwort bestätigen) das Passwort erneut ein.
10. Wählen Sie Datenbank erstellen aus.

    Auf dem Bildschirm Databases (Datenbanken) lautet der Status der neuen DB-Instance Creating (Wird erstellt), bis die DB-Instance einsatzbereit ist. Wenn sich der Status in Available (Verfügbar) ändert, können Sie die Verbindung zur DB-Instance herstellen. Abhängig von der

Klasse der DB-Instance und vom verfügbaren Speicherplatz kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis die neue DB-Instance verfügbar ist.

Animation anzeigen: Erstellen einer DB-Instance



Aufgabe 3: Verbinden Sie Ihre EC2 Instance manuell mit Ihrer RDS-Datenbank, indem Sie Sicherheitsgruppen erstellen und sie den Instances zuweisen

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Verbindungskonfiguration der automatischen Verbindungsfunktion zu reproduzieren, indem Sie die folgenden Schritte manuell ausführen: Sie erstellen zwei neue Sicherheitsgruppen und fügen dann jeweils eine Sicherheitsgruppe zur EC2 Instance und zur RDS-Datenbank hinzu.

Um zwei neue Sicherheitsgruppen zu erstellen und der EC2 Instanz und der RDS-Datenbank jeweils eine zuzuweisen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Erstellen Sie zunächst die Sicherheitsgruppe, die der EC2 Instance hinzugefügt werden soll, wie folgt:
   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Sicherheitsgruppen aus.
   b. Wählen Sie Create security group (Sicherheitsgruppe erstellen) aus.
   c. Geben Sie unter Security group name (Name der Sicherheitsgruppe) einen aussagekräftigen Namen für die Sicherheitsgruppe ein. Geben Sie für dieses Tutorial **`ec2-rds-manual-configuration`** ein.
   d. Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine kurze Beschreibung ein. Geben Sie für dieses Tutorial **`EC2 instance security group to allow EC2 instance to securely connect to RDS database`** ein.
   e. Wählen Sie Sicherheitsgruppe erstellen aus. Sie kehren zu dieser Sicherheitsgruppe zurück, um eine ausgehende Regel hinzuzufügen, nachdem Sie die Sicherheitsgruppe der RDS-Datenbank erstellt haben.
3. Erstellen Sie nun die Sicherheitsgruppe, die Sie der RDS-Datenbank hinzufügen möchten, wie folgt:
   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Sicherheitsgruppen aus.
   b. Wählen Sie Create security group (Sicherheitsgruppe erstellen) aus.
   c. Geben Sie unter Security group name (Name der Sicherheitsgruppe) einen aussagekräftigen Namen für die Sicherheitsgruppe ein. Geben Sie für dieses Tutorial **`rds-ec2-manual-configuration`** ein.
   d. Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine kurze Beschreibung ein. Geben Sie für dieses Tutorial **`RDS database security group to allow EC2 instance to securely connect to RDS database`** ein.
   e. Wählen Sie unter Inbound rules (Eingehende Regeln) die Option Add rule (Regel hinzufügen) aus und gehen Sie wie folgt vor:
      i. Wählen Sie für Type (Typ) die Option MySQL/Aurora.
      ii. Wählen Sie als Quelle die EC2 Instanz-Sicherheitsgruppe ec2- ausrds-manual-configuration, die Sie in Schritt 2 dieses Verfahrens erstellt haben.

f. Wählen Sie Sicherheitsgruppe erstellen aus.

4. Bearbeiten Sie die EC2 Instanz-Sicherheitsgruppe wie folgt, um eine Regel für ausgehenden Datenverkehr hinzuzufügen:

   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Security Groups (Sicherheitsgruppen) aus.

   b. Wählen Sie die EC2 Instanz-Sicherheitsgruppe (Sie haben sie benannt**`ec2-rds-manual-configuration`**) und dann den Tab Regeln für ausgehende Nachrichten aus.

   c. Wählen Sie Edit outbound rules (Ausgehende Regeln bearbeiten).

   d. Wählen Sie Add rule (Regel hinzufügen) und gehen Sie wie folgt vor:

      i. Wählen Sie für Type (Typ) die Option MySQL/Aurora.

      ii. Wählen Sie für Destination die RDS-Datenbanksicherheitsgruppe rds-ec2-manual-configuration aus, die Sie in Schritt 3 dieses Verfahrens erstellt haben.

      iii. Wählen Sie Save rules (Regeln speichern) aus.

5. Fügen Sie der EC2 Instance die Instance-Sicherheitsgruppe wie folgt hinzu: EC2

   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

   b. Wählen Sie Ihre EC2 Instance aus und wählen Sie Aktionen, Sicherheit, Sicherheitsgruppen ändern aus.

   c. Wählen Sie unter Zugeordnete Sicherheitsgruppen das Feld Sicherheitsgruppen auswählen aus, wählen Sie ec2- aus, rds-manual-configuration das Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie dann Sicherheitsgruppe hinzufügen aus.

   d. Wählen Sie Speichern.

6. Fügen Sie die RDS-Datenbanksicherheitsgruppe wie folgt zur RDS-Datenbank hinzu:

   a. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.

   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Databases (Datenbanken) und wählen Sie Ihre Datenbank aus.

   c. Wählen Sie Ändern aus.

   d. Wählen Sie unter Connectivity (Verbindung) für die Security group (Sicherheitsgruppe), rds-ec2-manual-configuration aus, die Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie dann Continue (Fortfahren) aus.

   e. Wählen Sie unter Scheduling of modifications (Planung von Änderungen) die Option Apply immediately (Sofort anwenden) aus.

f. Wählen Sie Modify DB Instance (DB-Instance ändern) aus.

Sie haben jetzt die manuellen Schritte abgeschlossen, die die automatischen Schritte nachahmen, die bei der Verwendung des automatischen Verbindungsfeatures ausgeführt werden.

Sie haben Option 3 dieses Tutorials abgeschlossen. Wenn Sie die Optionen 1, 2 und 3 abgeschlossen haben und die in diesem Tutorial erstellten Ressourcen nicht mehr benötigen, sollten Sie sie löschen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabe 4 (Optional): Aufräumen.

Aufgabe 4 (Optional): Aufräumen

Nachdem Sie das Tutorial abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, alle Ressourcen zu bereinigen (zu löschen), die Sie nicht mehr verwenden möchten. Durch die Bereinigung von AWS Ressourcen wird verhindert, dass für Ihr Konto weitere Gebühren anfallen.

Wenn Sie eine EC2 Instance speziell für dieses Tutorial gestartet haben, können Sie sie kündigen, damit keine Gebühren mehr anfallen.

Um eine Instance mithilfe der Konsole zu beenden

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben, und wählen Sie Instance state (Instance-Status), Terminate instance (Instance beenden) aus.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Beenden aus.

Wenn Sie eine RDS-Datenbank speziell für dieses Tutorial erstellt haben, können Sie sie löschen, damit keine damit verbundenen Gebühren anfallen.

Löschen einer RDS-Datenbank mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Datenbanken aus.
3. Wählen Sie die RDS-Datenbank aus, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben, und wählen Sie Actions (Aktionen), Delete (Löschen) aus.

4. Geben Sie **`delete me`** in das Feld ein und wählen Sie dann Delete (Löschen).

EC2 Flotte und Spot-Flotte

EC2 Fleet und Spot Fleet sind als nützliche Methode konzipiert, um eine Flotte von Dutzenden, Hunderten oder Tausenden von EC2 Amazon-Instances in einem einzigen Vorgang zu starten. Jede Instance in einer Flotte wird entweder durch eine Startvorlage oder durch eine Reihe von Startparametern konfiguriert, die Sie beim Start manuell konfigurieren.

Themen

- Features und Vorteile
- Was ist die beste Flottenmethode?
- Konfigurationsoptionen für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte
- Arbeite mit EC2 Fleet
- Mit Spot-Flotten arbeiten
- Überwachen Sie Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte
- Tutorials für EC2 Fleet
- CLI-Beispielkonfigurationen für EC2 Fleet
- Beispiel für CLI-Konfigurationen der Spot-Flotte
- Kontingente für EC2 Fleet und Spot-Flotte

Features und Vorteile

Flotten bieten die folgenden Funktionen und Vorteile, sodass Sie bei der Ausführung von Anwendungen auf mehreren EC2 Instances maximale Kosteneinsparungen erzielen und Verfügbarkeit und Leistung optimieren können.

Mehrere Instance-Typen

Eine Flotte kann mehrere Instance-Typen starten, wodurch sichergestellt wird, dass sie nicht von der Verfügbarkeit eines einzelnen Instance-Typs abhängig ist. Dies erhöht die Gesamtverfügbarkeit der Instances in Ihrer Flotte.

Aufteilen von Instances in mehrere Availability Zones

Eine Flotte versucht automatisch, Instances gleichmäßig auf mehrere Availability Zones zu verteilen, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Dies bietet Ausfallsicherheit für den Fall, dass eine Availability Zone nicht verfügbar ist.

Vielfältige Kaufoptionen

Eine Flotte kann mehrere Kaufoptionen (Spot- und On-Demand-Instances) starten, so dass Sie die Kosten durch die Nutzung von Spot-Instances optimieren können. Sie können auch Rabatte für Reserved Instances und Savings Plan nutzen, indem Sie sie in Verbindung mit On-Demand-Instances in der Flotte verwenden.

Automatischer Ersatz von Spot Instances

Wenn Ihre Flotte Spot Instances umfasst, kann sie automatisch Ersatz-Spot-Kapazität anfordern, falls Ihre Spot Instances unterbrochen werden. Durch den Kapazitätsausgleich kann eine Flotte auch Ihre Spot Instances überwachen und proaktiv ersetzen, die einem erhöhten Risiko einer Unterbrechung ausgesetzt sind.

On-Demand-Kapazität reservieren

Eine Flotte kann eine On-Demand-Kapazitätsreservierung verwenden, um On-Demand-Kapazität zu reservieren. Eine Flotte kann auch Kapazitätsblöcke für ML enthalten, sodass Sie GPU-Instanzen zu einem future Zeitpunkt reservieren können, um kurzfristige Machine-Learning-Workloads (ML) zu unterstützen.

Was ist die beste Flottenmethode?

Als allgemeine bewährte Methode empfehlen wir, Flotten von Spot- und On-Demand-Instances mit Amazon EC2 Auto Scaling zu starten, da Amazon Auto Scaling zusätzliche Funktionen bietet, mit denen Sie Ihre Flotte verwalten können. Die Liste der zusätzlichen Features umfasst den automatischen Ersatz von Zustandsprüfungen für Spot und On-Demand-Instances, anwendungsbasierte Zustandsprüfungen und eine Integration mit Elastic Load Balancing, um eine gleichmäßige Verteilung des Anwendungsverkehrs auf Ihre fehlerfreien Instances sicherzustellen. Sie können Auto Scaling Scaling-Gruppen auch verwenden, wenn Sie AWS Dienste wie Amazon ECS, Amazon EKS (selbstverwaltete Knotengruppen) und Amazon VPC Lattice verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie Amazon EC2 Auto Scaling nicht verwenden können, sollten Sie die Verwendung von EC2 Fleet oder Spot Fleet in Betracht ziehen. EC2 Fleet und Spot Fleet bieten dieselbe Kernfunktionalität. EC2 Fleet ist jedoch nur über eine Befehlszeile verfügbar und bietet keine Konsolenunterstützung. Spot-Flotte bietet Konsolenunterstützung, basiert jedoch auf einer Legacy-API ohne geplante Investition.

Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle, welche Flottenmethode verwendet werden soll.

FlottenmethodeFlotteFlotte	Wann sollte dies verwendet werden?	Anwendungsfall
Amazon EC2 Auto Scaling	• Sie benötigen mehrere Instances mit einer einzigen Konfiguration oder einer gemischten Konfiguration. • Sie möchten das Lebenszyklusmanagement Ihrer Instances automatisieren.	Erstellen Sie eine Auto-Scaling-Gruppe, die den Lebenszyklus Ihrer Instances verwaltet und gleichzeitig die gewünschte Anzahl von Instances beibehält. Unterstützt die horizontale Skalierung (Hinzufügen weiterer Instances) zwischen festgelegten Mindest- und Maximalgrenzen.
EC2 Flotte	• Sie benötigen mehrere Instances mit einer einzigen Konfiguration oder einer gemischten Konfiguration. • Sie möchten Ihren Instance-Lebenszyklus selbst verwalten. • Wenn Sie kein Auto Scaling benötigen, empfehlen wir Ihnen, einen `instant` Typ EC2 Fleet zu verwenden.	Erstellen Sie eine `instant`-Flotte von On-Demand-Instances und Spot Instances in einem einzigen Vorgang mit mehreren Startspezifikationen, die sich nach Instance-Typ, AMI, Availability Zone oder Subnetz unterscheiden. Die Spot-Instance-Allokationsstrategie ist standardmäßig auf `lowest-price` pro Einheit eingestellt, aber Sie können die Einstellung auf `price-capacity-optimized` ändern.
Spot-Flotte	• Wir raten dringend davon ab, die Spot-Flotte zu verwenden, da es sich um eine Legacy-API ohne geplante Investition handelt. • Wenn Sie Ihren Instance-Lebenszyklus verwalten	Verwenden Sie Spot Fleet nur, wenn Sie Konsolenunterstützung für einen Anwendungsfall benötigen, in dem Sie EC2 Fleet verwenden würden.

FlottenmethodeFlotteFlotte	Wann sollte dies verwendet werden?	Anwendungsfall
	möchten, verwenden Sie lieber EC2 Fleet. • Wenn Sie Ihren Instance-Lebenszyklus nicht verwalten möchten, verwenden Sie besser eine Auto-Scaling-Gruppe.	

Konfigurationsoptionen für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte

Wir empfehlen Ihnen, bei der Planung Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte die folgenden Optionen zu berücksichtigen, wenn Sie entscheiden, wie Sie Ihre Flotte konfigurieren möchten.

Konfigurationsoption	Frage	Dokumentation
Art der Flottanforderung	Möchten Sie eine Flotte, die eine einmalige Anfrage für die gewünschte Zielkapazität stellt, oder eine Flotte, die die Zielkapazität im Laufe der Zeit beibehält?	EC2 Anfragetypen „Flotte“ und „Spot-Flotte“
Spot Instances	Planen Sie, Spot Instances in Ihre Flotte aufzunehmen? Nutzen Sie diese bewährten Methoden für Spot bei der Planung Ihrer Flotte, damit Sie die Instances zum niedrigstmöglichen Preis bereitstellen können.	Bewährte Methoden für Amazon EC2 Spot
Ausgabenlimit für Ihre Flotte	Möchten Sie einschränken, wie viel Sie pro Stunde für Ihre Flotte zahlen werden?	Legen Sie ein Ausgabenlimit für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte fest
Instance-Typen und attributb	Möchten Sie die Instance-Typen in Ihrer Flotte angeben oder Amazon die Instance-Typen EC2	Geben Sie Attribute für die Auswahl des Instance-Typs

Konfigurationsoption	Frage	Dokumentation
asierte Auswahl von Instance-Typen	auswählen lassen, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen?	für EC2 Fleet oder Spot-Flotte an
Instance-Gewichtung	Möchten Sie jedem Instance-Typ Gewichtungen zuweisen, um deren Rechenkapazität und Leistung darzustellen, sodass Amazon eine beliebige Kombination verfügbarer Instance-Typen auswählen EC2 kann, um Ihre gewünschte Zielkapazität zu erreichen?	Verwenden Sie die Gewichtung von Instanzen, um die Kosten und die Leistung Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte zu verwalten
Zuweisungsstrategien	Möchten Sie entscheiden, ob Sie die verfügbare Kapazität, den Preis oder die Instance-Typen für die Spot Instances und On-Demand-Instances in Ihrer Flotte optimieren möchten?	Verwenden Sie Zuweisungsstrategien, um zu bestimmen, wie die EC2 Flotte oder Spot-Flotte die Spot- und On-Demand-Kapazität ausfüllt
Kapazitätsausgleich	Möchten Sie, dass Ihre Flotte gefährdete Spot Instances automatisch ersetzt?	Verwenden Sie den Kapazitätsausgleich in der EC2 Flotte und der Spot-Flotte, um gefährdete Spot-Instances zu ersetzen
On-Demand-Kapazitätsreservierung	Möchten Sie Kapazität für die On-Demand-Instances in Ihrer Flotte reservieren?	Verwenden Sie Kapazitätsreservierungen, um On-Demand-Kapazität in der EC2 Flotte zu reservieren

EC2 Anfragetypen „Flotte“ und „Spot-Flotte“

Der Anforderungstyp für eine EC2 Flotte oder Spot-Flotte bestimmt, ob es sich um eine synchrone oder asynchrone Anforderung handelt und ob es sich um eine einmalige Anforderung für die gewünschte Zielkapazität oder um einen kontinuierlichen Versuch handelt, die Kapazität im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten. Bei der Konfiguration Ihrer Flotte müssen Sie den Anforderungstyp angeben.

Sowohl EC2 Fleet als auch Spot Fleet bieten zwei Anforderungstypen: `request` und. `maintain` Darüber hinaus bietet EC2 Fleet einen dritten Anfragetyp namens`instant`.

Flotten-Anforderungstypen

`instant`(Nur EC2 Fleet)

Wenn Sie den Anforderungstyp als konfigurieren`instant`, stellt EC2 Fleet eine synchrone einmalige Anfrage für Ihre gewünschte Kapazität. In der API-Antwort gibt er die gestarteten Instances zurück sowie die Fehler für Instances, die nicht gestartet werden konnten. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration einer EC2 Flotte des Typs instant.

`request`

Wenn Sie den Anforderungstyp als `request` konfigurieren, erstellt die Flotte eine einmalige, asynchrone Anforderung für Ihre gewünschte Kapazität. Wenn die Kapazität aufgrund von Spot-Unterbrechungen abnimmt, versucht die Flotte weder, Spot Instances aufzufüllen, noch stellt sie Anfragen in alternativen Spot-Kapazitätspools, wenn die Kapazität nicht verfügbar ist. Um eine Spot-Flotte des Typs `request` mit der Konsole zu erstellen, wählen Sie das Kontrollkästchen Erhalten der Zielkapazität ab.

`maintain` (Standard)

Wenn Sie den Anforderungstyp als `maintain` konfigurieren, erstellt Spot-Flotte eine asynchrone Anforderung für Ihre gewünschte Kapazität und erhält die Kapazität aufrecht, indem sie alle unterbrochenen Spot Instances automatisch auffüllt. Um eine Spot-Flotte des Typs `maintain` mit der Konsole zu erstellen, wählen Sie das Kontrollkästchen Erhalten der Zielkapazität aus

Konfiguration einer EC2 Flotte des Typs instant

Bei der EC2 Flotte vom Typ Instant handelt es sich um eine synchrone einmalige Anforderung, bei der nur ein Versuch unternommen wird, die gewünschte Kapazität zu aktivieren. Die API-Antwort gibt die gestarteten Instances zurück sowie die Fehler für Instances, die nicht gestartet werden konnten.

Die Verwendung einer EC2 Flotte vom Typ Instant bietet mehrere Vorteile, die in diesem Artikel beschrieben werden. Beispielkonfigurationen finden Sie am Ende des Artikels.

Für Workloads, die eine reine Launch-API zum Starten von EC2 Instances benötigen, können Sie die API verwenden. RunInstances Mit können Sie RunInstances jedoch nur On-Demand-Instances oder Spot-Instances starten, aber nicht beide in derselben Anfrage. Wenn Sie RunInstances Spot-Instances starten, ist Ihre Spot-Instance-Anfrage außerdem auf einen Instance-Typ und eine Availability Zone beschränkt. Dies zielt auf einen Spot-Kapazitätspool ab (eine Reihe von unbenutzten Instances mit gleichem Instance-Typ und gleicher Availability Zone). Wenn der Spot-Kapazitätspool nicht über genügend Spot-Instance-Kapazität für Ihre Anfrage verfügt, schlägt der RunInstances Anruf fehl.

Anstatt Spot-Instances RunInstances zum Starten von Spot-Instances zu verwenden, empfehlen wir Ihnen, die CreateFleet API mit dem `type` Parametersatz auf zu zu verwenden, `instant` um die folgenden Vorteile zu erzielen:

- Launchen von On-Demand-Instances und Spot Instances in einer Anforderung. Eine EC2 Flotte kann On-Demand-Instances, Spot-Instances oder beides starten. Die Anforderung für Spot-Instances ist erfüllt, wenn ausreichend Kapazität verfügbar ist und der maximale Preis pro Stunde für Ihre Anforderung den Spot-Preis überschreitet.
- Erhöhen Sie die Verfügbarkeit von Spot Instances. Wenn Sie eine EC2 Flotte des Typs „Flotte“ verwenden`instant`, können Sie Spot-Instances gemäß den Best Practices von Spot starten, was die daraus resultierenden Vorteile mit sich bringt:
  - Bewährte Methoden für Spot: Flexibel sein bei Instance-Typen und Availability Zones.

    Vorteil: Durch die Angabe mehrerer Instance-Typen und Availability Zones erhöhen Sie die Anzahl der Spot-Kapazitätspools. Dies gibt dem Spot-Dienst eine bessere Chance, die gewünschte Spot-Rechenkapazität zu finden und zuzuweisen. Eine gute Faustregel besteht darin, für jeden Workload über mindestens 10 Instance-Typen hinweg flexibel zu sein und sicherzustellen, dass alle Availability Zones für die Verwendung in Ihrer VPC konfiguriert sind.
  - Bewährte Methode für Spot: Verwenden Sie die price-capacity-optimized Allokationsstrategie.

    Vorteil: Die Zuweisungsstrategie `price-capacity-optimized` identifiziert Instances aus den am meisten verfügbaren Spot-Kapazitätspools und stellt dann automatisch Instances aus dem preisgünstigsten dieser Pools bereit. Da Ihre Spot-Instance-Kapazität aus Pools mit optimaler Kapazität bezogen wird, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Spot-Instances unterbrochen werden, wenn Amazon die Kapazität wieder EC2 benötigt.

- Erhalten Sie Zugriff auf eine breitere Palette von Funktionen. Verwenden Sie für Workloads, die eine API nur für den Start benötigen und bei denen Sie lieber den Lebenszyklus Ihrer Instance verwalten möchten, anstatt ihn von EC2 Fleet für Sie verwalten zu lassen, den Typ EC2 Fleet `instant` anstelle der API. RunInstances EC2 Fleet bietet ein breiteres Spektrum an Funktionen als das RunInstances, was in den folgenden Beispielen gezeigt wird. Für alle anderen Workloads sollten Sie Amazon EC2 Auto Scaling verwenden, da es einen umfassenderen Funktionsumfang für eine Vielzahl von Workloads bietet, wie ELB-gestützte Anwendungen, containerisierte Workloads und Warteschlangenverarbeitungsaufträge.

Sie können EC2 Fleet des Typs Instant verwenden, um Instances in Capacity Blocks zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Tutorial: Konfigurieren Sie Ihre EC2 Flotte so, dass Instances in Kapazitätsblöcken gestartet werden.

AWS Dienste wie Amazon EC2 Auto Scaling und Amazon EMR verwenden EC2 Fleet vom Typ Instant, um EC2 Instances zu starten.

Voraussetzungen für EC2 Fleet des Typs Instant

Die Voraussetzungen für die Erstellung einer EC2 Flotte finden Sie unterEC2 Voraussetzungen für die Flotte.

So funktioniert Instant EC2 Fleet

Bei der Arbeit mit einer EC2 Flotte des Typs `instant` „Flotte“ sieht die Reihenfolge der Ereignisse wie folgt aus:

1. Konfigurieren: Konfigurieren Sie den CreateFleetAnfragetyp als`instant`. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Flotte. Beachten Sie, dass Sie den API-Aufruf nicht ändern können, nachdem Sie ihn machen.
2. Anfrage: Wenn Sie den API-Aufruf tätigen, EC2 stellt Amazon eine synchrone einmalige Anfrage für Ihre gewünschte Kapazität.
3. Antwort: In der API-Antwort sind die Instances aufgeführt, die gestartet wurden, zusammen mit den Fehlern für die Instances, die nicht gestartet werden konnten.
4. Beschreibung: Sie können Ihre EC2 Flotte beschreiben, die mit Ihrer EC2 Flotte verknüpften Instances auflisten und den Verlauf Ihrer EC2 Flotte einsehen.
5. Instances beenden: Sie können die Instances jederzeit beenden.
6. Flottenanfrage löschen: Die Flottenanfrage kann entweder manuell oder automatisch gelöscht werden:

- Manuell: Sie können die Flottenanfrage nach dem Start Ihrer Instances löschen.

  Beachten Sie, dass eine gelöschte `instant` Flotte mit laufenden Instances nicht unterstützt wird. Wenn Sie eine `instant` Flotte löschen, beendet Amazon EC2 automatisch alle ihre Instances. Bei Flotten mit mehr als 1000 Instances schlägt die Löschanfrage möglicherweise fehl. Wenn Ihre Flotte über mehr als 1000 Instances verfügt, beenden Sie die meisten Instances zunächst manuell, sodass 1.000 oder weniger übrig bleiben. Löschen Sie dann die Flotte, und die verbleibenden Instances werden automatisch beendet.
- Automatisch: Amazon EC2 löscht die Flottenanfrage einige Zeit nach einer der folgenden Optionen:
  - Alle Instanzen sind beendet.
  - Die Flotte kann keine Instances starten.

Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen, wie EC2 Fleet of Type `instant` für verschiedene Anwendungsfälle verwendet wird. Weitere Informationen zur Verwendung der EC2 CreateFleet API-Parameter finden Sie CreateFleetin der Amazon EC2 API-Referenz.

Beispiele

- Beispiel 1: Starten von Spot-Instances mit der kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie
- Beispiel 2: Starten einer einzelnen Spot-Instance mit der kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie
- Beispiel 3: Starten einer Spot-Instance mit Instance-Gewichtung
- Beispiel 4: Spot Instances innerhalb einer einzelnen Availability Zone starten
- Beispiel 5: Starten von Spot-Instances eines einzelnen Instance-Typs innerhalb einer Availability Zone
- Beispiel 6: Spot-Instances nur starten, wenn minimale Zielkapazität gestartet werden kann
- Beispiel 7: Starten Sie Spot-Instances nur, wenn die minimale Zielkapazität desselben Instance-Typs in einer einzigen Availability Zone gestartet werden kann
- Beispiel 8: Starten von Instances mit mehreren Startvorlagen
- Beispiel 9: Starten von Spot-Instance mit einer Basis von On-Demand-Instances

- Beispiel 10: Starten von Spot-Instances mit kapazitätsoptimierter Zuweisungsstrategie mit einer Basis von On-Demand-Instances unter Verwendung von Kapazitätsreservierungen und der priorisierten Zuweisungsstrategie
- Beispiel 11: Starten Sie Spot-Instances mithilfe einer capacity-optimized-prioritized Zuweisungsstrategie
- Beispiel 12: Einen Systems-Manager-Parameters anstelle einer AMI-ID angeben

Beispiel 1: Starten von Spot-Instances mit der kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie

Das folgende Beispiel spezifiziert die Parameter, die für eine EC2 Flotte des Typs „Flotte“ erforderlich sind`instant`: Startvorlage, Zielkapazität, Standardkaufoption und Überschreibungen von Startvorlagen.

- Die Startvorlage wird durch ihren Startvorlagennamen und die Versionsnummer identifiziert.
- In den 12 Startvorlagenüberschreibungen werden 4 verschiedene Instance-Typen und 3 verschiedene Subnetze angegeben, die sich jeweils in einer separaten Availability Zone befinden. Jeder Instance-Typ und jede Subnetzkombination definiert einen Spot-Kapazitätspool, der zu 12 Spot-Kapazitätspools führt.
- Die Mindest-Zielkapazität für die Flotte ist 20 Instances.
- Die standardmäßige Kaufoption ist `spot`, wodurch die Flotte versucht, 20 Spot-Instances in dem Spot-Kapazitätspool zu starten, der über die optimale Kapazität für die Anzahl der zu startenden Instances verfügt.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
```

```
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
```

```
        ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 2: Starten einer einzelnen Spot-Instance mit der kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie

Sie können jeweils eine Spot-Instance optimal starten, indem Sie mehrere EC2 Fleet-API-Aufrufe des Typs durchführen`instant`, indem Sie den Wert TotalTargetCapacity auf 1 setzen.

Das folgende Beispiel spezifiziert die Parameter, die für eine EC2 Flotte vom Typ Instant erforderlich sind: eine Startvorlage, Zielkapazität, Standardkaufoption und Überschreibungen der Startvorlage. Die Startvorlage wird durch ihren Startvorlagennamen und die Versionsnummer identifiziert. Die 12 Startvorlagenüberschreibungen haben 4 verschiedene Instance-Typen und 3 verschiedene Subnetze, die sich jeweils in einer separaten Availability Zone befinden. Die Zielkapazität für die Flotte beträgt 1 Instance und die Standardeinkaufoption ist Spot, was dazu führt, dass die Flotte versucht, eine Spot-Instance aus einem der 12 Spot-Kapazitätspools basierend auf der kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie zu starten, um eine Spot-Instance aus dem am meisten verfügbaren Kapazitätspool zu starten.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
```

```
            "SubnetId":"subnet-e7188bab"
         },
         {
            "InstanceType":"c5.large",
            "SubnetId":"subnet-49e41922"
         },
         {
            "InstanceType":"c5d.large",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380"
         },
         {
            "InstanceType":"c5d.large",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab"
         },
         {
            "InstanceType":"c5d.large",
            "SubnetId":"subnet-49e41922"
         },
         {
            "InstanceType":"m5.large",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380"
         },
         {
            "InstanceType":"m5.large",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab"
         },
         {
            "InstanceType":"m5.large",
            "SubnetId":"subnet-49e41922"
         },
         {
            "InstanceType":"m5d.large",
            "SubnetId":"subnet-fae8c380"
         },
         {
            "InstanceType":"m5d.large",
            "SubnetId":"subnet-e7188bab"
         },
         {
            "InstanceType":"m5d.large",
            "SubnetId":"subnet-49e41922"
         }
      ]
   }
```

```
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 1,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 3: Starten einer Spot-Instance mit Instance-Gewichtung

Die folgenden Beispiele verwenden die Instance-Gewichtung, d. h. der Preis versteht sich pro Einheitsstunde anstatt pro Instance-Stunde. Jede Startkonfiguration listet einen anderen Instance-Typ und eine unterschiedliche Gewichtung auf, je nachdem, wie viele Workload-Einheiten auf der Instance ausgeführt werden können, vorausgesetzt, eine Workload-Einheit benötigt 15 GB Arbeitsspeicher und 4 V. CPUs Beispielsweise kann eine m5.xlarge (4 V CPUs und 16 GB Arbeitsspeicher) eine Einheit ausführen und ist mit 1 gewichtet, m5.2xlarge (8 V CPUs und 32 GB Arbeitsspeicher) kann 2 Einheiten ausführen und hat eine Gewichtung von 2 usw. Die gesamte Zielkapazität wird auf 40 Einheiten eingestellt. Die Standardeinkaufoption ist vor Ort, und die Allokationsstrategie ist kapazitätsoptimiert, was entweder 40 m5.xlarge (40 geteilt durch 1), 20 m5.2xlarge (40 geteilt durch 2), 10 m5.4xlarge (40 geteilt durch 4), 5 m5.8xlarge (40 geteilt durch 8) oder eine Mischung der Instance-Typen mit Gewichtungen, die zu den gewünschten Kapazität basierend auf der kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie die Gewichtung von Instanzen, um die Kosten und die Leistung Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte zu verwalten.

```
{
   "SpotOptions":{
      "AllocationStrategy":"capacity-optimized"
   },
   "LaunchTemplateConfigs":[
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"m5.xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":1
```

```
            },
            {
               "InstanceType":"m5.xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":1
            },
            {
               "InstanceType":"m5.xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":1
            },
            {
               "InstanceType":"m5.2xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":2
            },
            {
               "InstanceType":"m5.2xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":2
            },
            {
               "InstanceType":"m5.2xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":2
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":4
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":4
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":4
            },
            {
               "InstanceType":"m5.8xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
```

```
               "WeightedCapacity":8
            },
            {
               "InstanceType":"m5.8xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":8
            },
            {
               "InstanceType":"m5.8xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":8
            }
         ]
      }
   ],
   "TargetCapacitySpecification":{
      "TotalTargetCapacity":40,
      "DefaultTargetCapacityType":"spot"
   },
   "Type":"instant"
}
```

Beispiel 4: Spot Instances innerhalb einer einzelnen Availability Zone starten

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass alle Instances in einer einzigen Availability Zone gestartet werden, indem Sie die Spot-Optionen auf true setzen. SingleAvailabilityZone

Die 12 Startvorlagenüberschreibungen haben unterschiedliche Instance-Typen und Subnetze (jeweils in einer separaten Availability Zone), aber die gleiche gewichtete Kapazität. Die Gesamtzielkapazität beträgt 20 Instances, die voreingestellte Kaufoption ist spot und die Spot-Zuweisungsstrategie ist kapazitätsoptimiert. Die EC2 Flotte startet 20 Spot-Instances, alle in einer einzigen AZ, aus dem/den Spot-Kapazitätspool (s) mit optimaler Kapazität gemäß den Startspezifikationen.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "SingleAvailabilityZone": true
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
```

```
        },
        "Overrides":[
           {
              "InstanceType":"c5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-fae8c380"
           },
           {
              "InstanceType":"c5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-e7188bab"
           },
           {
              "InstanceType":"c5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-49e41922"
           },
           {
              "InstanceType":"c5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-fae8c380"
           },
           {
              "InstanceType":"c5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-e7188bab"
           },
           {
              "InstanceType":"c5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-49e41922"
           },
           {
              "InstanceType":"m5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-fae8c380"
           },
           {
              "InstanceType":"m5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-e7188bab"
           },
           {
              "InstanceType":"m5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-49e41922"
           },
           {
              "InstanceType":"m5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-fae8c380"
           },
           {
              "InstanceType":"m5d.4xlarge",
```

```
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 5: Starten von Spot-Instances eines einzelnen Instance-Typs innerhalb einer Availability Zone

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass alle Instances desselben Instance-Typs und in einer einzigen Availability Zone gestartet werden, indem Sie die SpotOptions SingleInstanceType Option auf true und SingleAvailabilityZone auf true setzen.

Die 12 Startvorlagenüberschreibungen haben unterschiedliche Instance-Typen und Subnetze (jeweils in einer separaten Availability Zone), aber die gleiche gewichtete Kapazität. Die Gesamtzielkapazität beträgt 20 Instances, die voreingestellte Kaufoption ist spot, die Spot-Zuweisungsstrategie ist kapazitätsoptimiert. Die EC2 Flotte startet 20 Spot-Instances desselben Instance-Typs, alle in einer einzigen AZ, aus dem Spot-Instance-Pool mit optimaler Kapazität unter Verwendung der Startspezifikationen.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "SingleInstanceType": true,
        "SingleAvailabilityZone": true
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
```

```
        "Overrides":[
           {
              "InstanceType":"c5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-fae8c380"
           },
           {
              "InstanceType":"c5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-e7188bab"
           },
           {
              "InstanceType":"c5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-49e41922"
           },
           {
              "InstanceType":"c5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-fae8c380"
           },
           {
              "InstanceType":"c5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-e7188bab"
           },
           {
              "InstanceType":"c5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-49e41922"
           },
           {
              "InstanceType":"m5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-fae8c380"
           },
           {
              "InstanceType":"m5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-e7188bab"
           },
           {
              "InstanceType":"m5.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-49e41922"
           },
           {
              "InstanceType":"m5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-fae8c380"
           },
           {
              "InstanceType":"m5d.4xlarge",
              "SubnetId":"subnet-e7188bab"
```

```
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 6: Spot-Instances nur starten, wenn minimale Zielkapazität gestartet werden kann

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass Instances nur gestartet werden, wenn die Mindestzielkapazität gestartet werden kann, indem Sie die Spot-Optionen MinTargetCapacity auf die Mindestzielkapazität setzen, die Sie zusammen starten möchten.

Bei der Angabe MinTargetCapacity müssen Sie mindestens einen der folgenden Parameter angeben: SingleInstanceType oder SingleAvailabilityZone. In diesem Beispiel SingleInstanceType ist angegeben, sodass alle 20 Instanzen denselben Instanztyp verwenden müssen.

Die 12 Startvorlagenüberschreibungen haben unterschiedliche Instance-Typen und Subnetze (jeweils in einer separaten Availability Zone), aber die gleiche gewichtete Kapazität. Die Gesamtzielkapazität und die minimale Zielkapazität sind beide auf 20 Instances festgelegt, die Standardkaufoption ist Spot, und die Spot-Zuweisungsstrategie ist kapazitätsoptimiert. Die EC2 Flotte startet 20 Spot-Instances aus dem Spot-Kapazitätspool mit optimaler Kapazität unter Verwendung der Startvorlagen-Overrides, nur wenn sie alle 20 Instances gleichzeitig starten kann.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "SingleInstanceType": true,
        "MinTargetCapacity": 20
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
```

```
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
```

```
                "InstanceType":"m5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 7: Starten Sie Spot-Instances nur, wenn die minimale Zielkapazität desselben Instance-Typs in einer einzigen Availability Zone gestartet werden kann

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass Instances nur gestartet werden, wenn die Mindestzielkapazität mit einem einzigen Instance-Typ in einer einzigen Availability Zone gestartet werden kann, indem Sie die Spot-Optionen MinTargetCapacity auf die Mindestzielkapazität setzen, die Sie zusammen mit den SingleAvailabilityZone Optionen SingleInstanceType und starten möchten.

Die 12 Startspezifikationen, die die Startvorlage überschreiben, haben unterschiedliche Instance-Typen und Subnetze (jede in einer separaten Availability Zone), aber die gleiche gewichtete Kapazität. Die Gesamtzielkapazität und die minimale Zielkapazität sind beide auf 20 Instances festgelegt, die Standardkaufoption ist Spot, die Spot-Zuweisungsstrategie ist kapazitätsoptimiert, das SingleInstanceType ist wahr und SingleAvailabilityZone ist wahr. Die EC2 Flotte startet 20 Spot-Instances desselben Instance-Typs, alle in einer einzigen AZ, aus dem Spot-Kapazitätspool mit optimaler Kapazität unter Verwendung der Startspezifikationen, nur wenn sie alle 20 Instances gleichzeitig starten kann.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "SingleInstanceType": true,
        "SingleAvailabilityZone": true,
        "MinTargetCapacity": 20
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
```

```
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5d.4xlarge",
```

```
                "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.4xlarge",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 8: Starten von Instances mit mehreren Startvorlagen

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass Instances mit unterschiedlichen Startspezifikationen für verschiedene Instance-Typen oder eine Gruppe von Instance-Typen gestartet werden, indem Sie mehrere Startvorlagen angeben. In diesem Beispiel wollen wir verschiedene EBS-Volume-Größen für verschiedene Instance-Typen haben und wir haben das in den Launch-Vorlagen ec2-fleet-lt-4xl, ec2-fleet-lt-9xl und ec2-fleet-lt-18xl konfiguriert.

In diesem Beispiel verwenden wir 3 verschiedene Startvorlagen für die 3 Instance-Typen, die auf ihrer Größe basieren. Die Überschreibungen der Startspezifikation für alle Startvorlagen verwenden Instance-Gewichtungen, die auf dem v CPUs für den Instance-Typ basieren. Die Gesamtzielkapazität beträgt 144 Einheiten, die voreingestellte Kaufoption ist Spot und die Spot-Zuweisungsstrategie ist kapazitätsoptimiert. Die EC2 Flotte kann entweder 9 c5n.4xlarge (144 geteilt durch 16) mit der Startvorlage ec2-fleet-4xl oder 4 c5n.9xlarge (144 geteilt durch 36) mit der Startvorlage ec2-fleet-9xl oder 2 c5n.18xlarge (144 geteilt durch 72) mit der Startvorlage ec2-fleet-18xl oder eine Mischung der Instance-Typen starten, wobei die Gewichte die gewünschte Kapazität ergeben, basierend auf kapazitätsoptimierte Allokationsstrategie.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
```

```
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-18xl",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5n.18xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":72
            },
            {
               "InstanceType":"c5n.18xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":72
            },
            {
               "InstanceType":"c5n.18xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":72
            }
         ]
      },
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-9xl",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5n.9xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":36
            },
            {
               "InstanceType":"c5n.9xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":36
            },
            {
               "InstanceType":"c5n.9xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
```

```
                "WeightedCapacity":36
            }
         ]
      },
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt-4xl",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5n.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "WeightedCapacity":16
            },
            {
               "InstanceType":"c5n.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "WeightedCapacity":16
            },
            {
               "InstanceType":"c5n.4xlarge",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "WeightedCapacity":16
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 144,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 9: Starten von Spot-Instance mit einer Basis von On-Demand-Instances

Das folgende Beispiel gibt die Gesamtzielkapazität von 20 Instances für die Flotte und eine Zielkapazität von 5 On-Demand-Instances an. Die Standard-Kaufoption ist Spot. Die Flotte startet 5 On-Demand-Instances wie angegeben, muss aber noch 15 weitere Instance starten, um die gesamte Zielkapazität zu erreichen. Die Kaufoption für die Differenz wird wie TotalTargetCapacity — OnDemandTargetCapacity = berechnet DefaultTargetCapacityType, was dazu führt, dass

die Flotte 15 Spot-Instances startet, die einen der 12 Spot-Kapazitätspools bilden, die auf der kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie basieren.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
```

```
                "InstanceType":"m5.large",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"m5.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-fae8c380"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab"
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922"
            }
         ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "OnDemandTargetCapacity": 5,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 10: Starten von Spot-Instances mit kapazitätsoptimierter Zuweisungsstrategie mit einer Basis von On-Demand-Instances unter Verwendung von Kapazitätsreservierungen und der priorisierten Zuweisungsstrategie

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass sie zuerst On-Demand-Kapazitätsreservierungen verwendet, wenn Sie eine Basis von On-Demand-Instances mit dem standardmäßigen Zielkapazitätstyp Spot starten, indem Sie die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen auf einstellen. use-capacity-reservations-first Und wenn mehrere Instance-Pools nicht verwendete Kapazitätsreservierungen haben, wird die gewählte On-Demand-Zuordnungsstrategie angewendet. In diesem Beispiel ist die On-Demand-Zuordnungsstrategie prioritisiert.

In diesem Beispiel sind 6 nicht verwendete Kapazitätsreservierungen verfügbar. Dies ist geringer als die On-Demand-Zielkapazität der Flotte von 10 On-Demand-Instances.

Das Konto hat die folgenden 6 nicht verwendeten Kapazitätsreservierungen in 2 Pools. Die Anzahl der Kapazitätsreservierungen in jedem Pool wird durch AvailableInstanceCount angezeigt.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "c5.large",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

Die folgende Flottenkonfiguration zeigt nur die relevanten Konfigurationen für dieses Beispiel. Die On-Demand-Zuweisungsstrategie hat Priorität, und die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen hat Priorität use-capacity-reservations-first. Die Spot-Zuweisungsstrategie ist kapazitätsoptimiert. Die Gesamtzielkapazität beträgt 20, die On-Demand-Zielkapazität beträgt 10 und der voreingestellte Zielkapazitätstyp ist Spot.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized"
    },
    "OnDemandOptions":{
       "CapacityReservationOptions": {
         "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
       },
       "AllocationStrategy":"prioritized"
    },
```

```
    "LaunchTemplateConfigs": [
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 1.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 2.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "Priority": 3.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 4.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 5.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "Priority": 6.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 7.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
```

```
                "SubnetId":"subnet-e7188bab",
                "Priority": 8.0
            },
            {
                "InstanceType":"m5.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922",
                "Priority": 9.0
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-fae8c380",
                "Priority": 10.0
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab",
                "Priority": 11.0
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922",
                "Priority": 12.0
            }
        ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "OnDemandTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Nachdem Sie die Instant-Flotte mit der vorherigen Konfiguration erstellt haben, werden die folgenden 20 Instances gestartet, um die Zielkapazität zu erreichen:

- 7 c5.large On-Demand-Instances in us-east-1a – c5.large in us-east-1a wird zuerst priorisiert und es gibt drei verfügbare, nicht verwendete c5.large-Kapazitätsreservierungen. Die Kapazitätsreservierungen werden zuerst verwendet, um 3 On-Demand-Instances zu starten; dazu werden vier zusätzliche On-Demand-Instances gemäß der On-Demand-Zuordnungsstrategie gestartet, die in diesem Beispiel priorisiert sind.

- 3 m5.large On-Demand-Instances in us-east-1a – m5.large in us-east-1a wird zweitrangig priorisiert und es gibt drei verfügbare, nicht verwendete c3.large-Kapazitätsreservierungen.
- 10 Spot-Instances aus einem der 12 Spot-Kapazitätspools mit der optimalen Kapazität gemäß der kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie.

Nach dem Start der Flotte können Sie nachschauen, wie viele ungenutzte Kapazitätsreservierungen noch übrig sind. describe-capacity-reservations In diesem Beispiel sollten Sie die folgende Antwort sehen, die zeigt, dass alle c5.large- und m5.large-Kapazitätsreservierungen verwendet wurden.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "c5.large",
    "AvailableInstanceCount": 0
}
```

Beispiel 11: Starten Sie Spot-Instances mithilfe einer capacity-optimized-prioritized Zuweisungsstrategie

Das folgende Beispiel spezifiziert die Parameter, die für eine EC2 Flotte vom Typ Instant erforderlich sind: eine Startvorlage, Zielkapazität, Standardkaufoption und Überschreibungen der Startvorlage. Die Startvorlage wird durch ihren Startvorlagennamen und die Versionsnummer identifiziert. Die 12 Startspezifikationen, die die Startvorlage außer Kraft setzen, haben 4 verschiedene Instance-Typen mit einer zugeordneten Priorität und 3 verschiedene Subnetze je in einer separaten Availability Zone. Die Zielkapazität für die Flotte beträgt 20 Instances, und die Standardkaufoption ist Spot. Dies führt dazu, dass die Flotte versucht, 20 Spot-Instances aus einem der 12 Spot-Kapazitätspools auf der Grundlage der capacity-optimized-prioritized Zuweisungsstrategie zu starten, bei der Prioritäten nach bestem Wissen implementiert werden, aber zuerst die Kapazität optimiert wird.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized-prioritized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
```

```
      {
         "LaunchTemplateSpecification":{
            "LaunchTemplateName":"ec2-fleet-lt1",
            "Version":"$Latest"
         },
         "Overrides":[
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 1.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 1.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "Priority": 1.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 2.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
               "Priority": 2.0
            },
            {
               "InstanceType":"c5d.large",
               "SubnetId":"subnet-49e41922",
               "Priority": 2.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-fae8c380",
               "Priority": 3.0
            },
            {
               "InstanceType":"m5.large",
               "SubnetId":"subnet-e7188bab",
```

```
                "Priority": 3.0
            },
            {
                "InstanceType":"m5.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922",
                "Priority": 3.0
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-fae8c380",
                "Priority": 4.0
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-e7188bab",
                "Priority": 4.0
            },
            {
                "InstanceType":"m5d.large",
                "SubnetId":"subnet-49e41922",
                "Priority": 4.0
            }
        ]
      }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 12: Einen Systems-Manager-Parameters anstelle einer AMI-ID angeben

Im folgenden Beispiel wird eine Startvorlage verwendet, um die Konfiguration für die Instances in der Flotte anzugeben. In diesem Beispiel wird für `ImageId` anstelle der Angabe einer AMI-ID mit einem Systemmanager-Parameter auf das AMI verwiesen. Beim Start der Instance wird der Systems-Manager-Parameter in eine AMI-ID aufgelöst.

In diesem Beispiel wird der Systems-Manager-Parameter in einem gültigen Format angegeben: `resolve:ssm:golden-ami`. Es gibt andere gültige Formate für den Systems-Manager-Parameter. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines Systems-Manager-Parameters anstelle einer AMI-ID.

> **Note**
>
> Der Flottentyp muss vom Typ `instant` sein. Bei anderen Flotten-Typen wird die Angabe eines Systems-Manager-Parameters anstelle einer AMI-ID nicht unterstützt.

```
{
    "LaunchTemplateData": {
        "ImageId": "resolve:ssm:golden-ami",
        "InstanceType": "m5.4xlarge",
        "TagSpecifications": [{
            "ResourceType": "instance",
            "Tags": [{
                "Key": "Name",
                "Value": "webserver"
            }]
        }]
    }
}
```

Legen Sie ein Ausgabenlimit für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte fest

Sie können ein Limit festlegen, wie viel Sie bereit sind, pro Stunde für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte auszugeben. Wenn Ihr Ausgabenlimit erreicht ist, startet die Flotte keine Instances mehr, auch wenn die Zielkapazität noch nicht erreicht ist.

Es gibt separate Ausgabenlimits für On-Demand-Instances und Spot Instances.

Um ein Ausgabenlimit für On-Demand-Instances und Spot-Instances in Ihrer EC2 Flotte zu konfigurieren

Verwenden Sie den Befehl create-fleet und die folgenden Parameter:

- Für On-Demand-Instances: Geben Sie in der `OnDemandOptions`-Struktur Ihr Ausgabenlimit in das `MaxTotalPrice`-Feld ein.
- Für Spot Instances: Geben Sie in der `SpotOptions`-Struktur Ihr Ausgabenlimit im `MaxTotalPrice`-Feld an.

Ein Ausgabenlimit für On-Demand-Instances und Spot Instances in Ihrer Spot-Flotte konfigurieren

Sie können die EC2 Amazon-Konsole oder die verwenden AWS CLI , um Ihr Ausgabenlimit zu konfigurieren.

(Konsole) Aktivieren Sie bei der Erstellung der Spot-Flotte das Kontrollkästchen Höchstkosten für Spot Instances festlegen und geben Sie dann einen Wert für Maximale Kosten festlegen (pro Stunde) ein. Weitere Informationen finden Sie in Schritt 6.e unter Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern.

(AWS CLI) Verwenden Sie den request-spot-fleetBefehl und die folgenden Parameter:

- Für On-Demand-Instances: Geben Sie im Feld `OnDemandMaxTotalPrice` Ihr Ausgabenlimit an.
- Für Spot Instances: Geben Sie Ihr Ausgabenlimit in das `SpotMaxTotalPrice`-Feld ein.

Beispiele

Im folgenden Beispiel werden zwei verschiedene Szenarien gezeigt. Im ersten Beispiel beendet die Flotte den Start von On-Demand-Instances, wenn sie die für On-Demand-Instances festgelegte Zielkapazität (`OnDemandTargetCapacity`) erreicht hat. Im zweiten Beispiel stoppt die Flotte das Starten von On-Demand-Instances, wenn die maximale Summe erreicht ist, die Sie bereit sind für On-Demand-Instances zu zahlen (`MaxTotalPrice`).

Beispiel: Kein Starten mehr von On-Demand-Instances, wenn die Zielkapazität erreicht ist

Bei einer Anforderung für `m4.large` On-Demand-Instances mit:

- On-Demand-Preis: 0,10 USD pro Stunde
- `OnDemandTargetCapacity`: 10
- `MaxTotalPrice`: 1,50 USD

Die Flotte startet 10 On-Demand-Instances, da der Gesamtpreis von 1,00 USD (10 Instances x 0,10 USD) den `MaxTotalPrice` von 1,50 USD für On-Demand-Instances nicht überschreitet.

Beispiel: Kein Starten mehr von Instances, wenn der Höchstpreis erreicht ist

Bei einer Anforderung für `m4.large` On-Demand-Instances mit:

- On-Demand-Preis: 0,10 USD pro Stunde
- `OnDemandTargetCapacity`: 10
- `MaxTotalPrice`: 0,80 USD

Wenn die Flotte die On-Demand-Zielkapazität (10 On-Demand-Instances) startet, betragen die Gesamtkosten pro Stunde 1,00 USD. Dies überschreitet die Summe (0,80 USD), die als `MaxTotalPrice` für On-Demand-Instances festgelegt ist. Damit Sie nicht mehr ausgeben, als Sie möchten, startet die Flotte nur 8 On-Demand-Instances (weniger als die On-Demand-Zielkapazität), da sonst der `MaxTotalPrice` für On-Demand-Instances überschritten werden würde.

Instances mit Spitzenlastleistung

Wenn Sie Ihre Spot-Instances mit einem Typ von Burstable Performance Instance starten, und wenn Sie planen, Ihre Spot-Instances mit Spitzenlastleistung sofort und für eine kurze Dauer zu verwenden, ohne Leerlaufzeit für die Anrechnung von CPU-Guthaben, empfiehlt sich, diese im Standard mode (Standardmodus) zu starten, um höhere Kosten zu vermeiden. Wenn Sie die Spot Instances mit Spitzenlastleistung im Unlimited mode (Unbegrenzten Modus) starten und die Spitzenlastleistung der CPU sofort nutzen, geben Sie überschüssiges Guthaben für Spitzen aus. Wenn Sie die Instance für eine kurze Zeit nutzen, hat die Instance keine Zeit, CPU-Guthaben zu sammeln, um das überschüssige Guthaben zu bezahlen. Das überschüssige Guthaben wir beim Beenden der Instance abgerechnet.

Der unbegrenzte Modus für Spot Instances mit Spitzenlastleistung ist nur dann geeignet, wenn die Instance lange genug läuft, um CPU-Guthaben für Spitzen zu erhalten. Andernfalls macht das Bezahlen für überzähliges Guthaben die Spot Instances mit Spitzenlastleistung teurer als die Verwendung anderer Instances. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung des unbegrenzten Modus im Vergleich zu einer festen CPU.

Startguthaben sollen eine produktive erste Starterfahrung für T2-Instances bieten, indem sie ausreichende Rechenressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die Instance zu konfigurieren. Wiederholte Starts von T2-Instances, um neue Startguthaben zu erhalten, sind nicht zulässig. Wenn Sie dauerhaft eine CPU benötigen, können Sie Guthaben verdienen (durch Leerlauf über einen gewissen Zeitraum), Unbegrenzten Modus für T2 Spot Instances verwenden oder einen Instance-Typ mit dedizierter CPU verwenden.

Geben Sie Attribute für die Auswahl des Instance-Typs für EC2 Fleet oder Spot-Flotte an

Wenn Sie eine EC2 Flotte oder Spot-Flotte erstellen, müssen Sie einen oder mehrere Instance-Typen für die Konfiguration der On-Demand-Instances und Spot-Instances in der Flotte angeben. Als Alternative zur manuellen Angabe der Instance-Typen können Sie die Attribute angeben, die eine Instance haben muss, und Amazon EC2 identifiziert alle Instance-Typen mit diesen Attributen. Dies

ist bekannt als attributbasierte Instance-Typauswahl. Sie können beispielsweise die minimale und maximale Anzahl von v angeben, die für Ihre Instances CPUs erforderlich ist, und die Flotte startet die Instances mit allen verfügbaren Instance-Typen, die diese vCPU-Anforderungen erfüllen.

Die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen ist ideal für Workloads und Frameworks, die hinsichtlich der verwendeten Instance-Typen flexibel sein können, etwa beim Ausführen von Containern oder Web-Flotten, beim Verarbeiten von Big Data und der Implementierung von Tools zur fortlaufenden Integration und Bereitstellung (CI/CD).

Vorteile

Die Auswahl des attributbasierten Instance-Typs bietet folgende Vorteile:

- Einfacher Einsatz der richtigen Instance-Typen – Da so viele Instance-Typen verfügbar sind, kann es zeitaufwendig sein, die richtigen Instance-Typen für Ihre Workload zu finden. Wenn Sie Instance-Attribute angeben, haben die Instance-Typen automatisch die erforderlichen Attribute für Ihre Workload.
- Vereinfachte Konfiguration – Um mehrere Instance-Typen für eine Flotte manuell anzugeben, müssen Sie für jeden Instance-Typ eine separate Überschreibung der Startvorlagen erstellen. Bei der attributbasierten Auswahl von Instance-Typen müssen Sie jedoch nur die Instance-Attribute in der Startvorlage oder in einer Startvorlagen-Überschreibung angeben, um mehrere Instance-Typen bereitzustellen.
- Automatische Verwendung neuer Instance-Typen – Wenn Sie Instance-Attribute anstelle von Instance-Typen angeben, kann Ihre Flotte bei der Freigabe Instance-Typen einer neueren Generation verwenden, um die Zukunftsfähigkeit der Flottenkonfiguration zu gewährleisten.
- Flexible Instance-Typen – Wenn Sie Instance-Attribute anstelle von Instance-Typen angeben, kann die Spot-Flotte aus einer Vielzahl von Instance-Typen zum Starten von Spot Instances auswählen, was der bewährten Spot-Methode der Flexibilität von Instance-Typen entspricht.

Themen

- Attributbasierte Auswahl von Instance-Typen
- Preisschutz
- Leistungsschutz
- Überlegungen
- Erstellen Sie eine EC2 Flotte mit attributbasierter Instance-Typauswahl
- Erstellen einer Spot-Flotte mit attributbasierter Auswahl von Instance-Typen

- Beispiele für gültige und ungültige EC2 Flottenkonfigurationen
- Beispiele für Spot-Flotte-Konfigurationen, die gültig und ungültig sind
- Vorschau von Instance-Typen mit bestimmten Attributen

Attributbasierte Auswahl von Instance-Typen

Um die attributbasierte Instance-Typauswahl in Ihrer Flottenkonfiguration zu verwenden, ersetzen Sie die Liste der Instance-Typen durch eine Liste von Instance-Attributen, die Ihre Instances benötigen. EC2 Fleet oder Spot Fleet startet Instances auf allen verfügbaren Instance-Typen, die die angegebenen Instance-Attribute haben.

Themen

- Arten von Instance-Attributen
- Wo wird die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen konfiguriert?
- So verwendet EC2 Fleet oder Spot Fleet bei der Bereitstellung einer Flotte die attributbasierte Instance-Typauswahl

Arten von Instance-Attributen

Es gibt mehrere Instance-Attribute, die Sie angeben können, um Ihre Datenverarbeitungsanforderungen auszudrücken, wie:

- vCPU-Anzahl — Die minimale und maximale Anzahl von v CPUs pro Instanz.
- Arbeitsspeicher — Das Minimum und das Maximum GiBs an Arbeitsspeicher pro Instanz.
- Lokaler Speicher – Ob EBS- oder Instance-Speicher-Volumes für den lokalen Speicher verwendet werden sollen.
- Burstable Performance – Gibt an, ob die T-Instance-Familie verwendet werden soll, einschließlich der Typen T4g, T3a, T3 und T2.

Eine Beschreibung der einzelnen Attribute und der Standardwerte finden Sie InstanceRequirementsin der Amazon EC2 API-Referenz.

Wo wird die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen konfiguriert?

Je nachdem, ob Sie die Konsole oder die verwenden AWS CLI, können Sie die Instance-Attribute für die attributbasierte Auswahl des Instance-Typs wie folgt angeben:

In der Konsole können Sie die Instance-Attribute in einer oder beiden der folgenden Flottenkonfigurationskomponenten angeben:

- In einer Startvorlage. Verweisen Sie dann in der Flottenanforderung auf die Startvorlage
- (Nur Spot-Flotte) In der Flottenanfrage

In der AWS CLI können Sie die Instance-Attribute in einer oder allen der folgenden Flottenkonfigurationskomponenten angeben:

- In einer Startvorlage. Verweisen Sie dann in der Flottenanforderung auf die Startvorlage
- In einer Startvorlagen-Überschreibung

  Wenn Sie eine Mischung aus Instances wünschen, die unterschiedliche Instances verwenden AMIs, können Sie Instance-Attribute in mehreren Überschreibungen für Startvorlagen angeben. Zum Beispiel können verschiedene Instance-Typen x86- und ARM-basierte Prozessoren verwenden.
- (Nur Spot-Flotte) In einer Startspezifikation

So verwendet EC2 Fleet oder Spot Fleet bei der Bereitstellung einer Flotte die attributbasierte Instance-Typauswahl

EC2 Fleet oder Spot Fleet stellt eine Flotte auf folgende Weise bereit:

- Sie identifiziert die Instance-Typen mit den angegebenen Attributen.
- Sie bestimmt anhand des Preisschutzes, welche Instance-Typen ausgeschlossen werden sollen.
- Sie bestimmt die Kapazitätspools, aus denen sie den Start der Instances in Betracht ziehen wird, auf der Grundlage der AWS Regionen oder Availability Zones, die übereinstimmende Instance-Typen haben.
- Sie wendet die angegebene Zuweisungsstrategie an, um zu bestimmen, aus welchen Kapazitätspools die Instances gestartet werden sollen.

  Beachten Sie, dass die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen nicht die Kapazitätspools auswählt, aus denen die Flotte bereitgestellt werden soll. Dies ist die Aufgabe der Zuweisungsstrategien.

  Wenn Sie eine Zuweisungsstrategie angeben, startet die Flotte Instances gemäß der angegebenen Zuweisungsstrategie.

  - Bei Spot Instances unterstützt die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen die Preis-Kapazitätsoptimierte, kapazitätsoptimierte und niedrigstpreisige Zuweisungsstrategien. Beachten Sie, dass wir nicht die Spot-Allokationsstrategie mit dem niedrigsten Preis empfehlen, da sie das höchste Unterbrechungsrisiko für Ihre Spot Instances birgt.
  - Für On-Demand-Instances unterstützt die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen die niedrigstpreisige Zuweisungsstrategie.
- Wenn es keine Kapazität für die Instance-Typen mit den angegebenen Instance-Attributen gibt, können keine Instances gestartet werden und die Flotte gibt einen Fehler zurück.

Preisschutz

Der Preisschutz ist eine Funktion, die verhindert, dass Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte Instance-Typen verwendet, die Sie für zu teuer halten würden, selbst wenn sie zufällig den von Ihnen angegebenen Attributen entsprechen. Um den Preisschutz zu nutzen, legen Sie einen Preisgrenzwert fest. Wenn Amazon dann Instance-Typen mit Ihren Attributen EC2 auswählt, schließt es Instance-Typen aus, deren Preis über Ihrem Schwellenwert liegt.

Amazon EC2 berechnet den Preisschwellenwert wie folgt:

- Amazon identifiziert EC2 zunächst den Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis aus den Instance-Typen, die Ihren Attributen entsprechen.
- Amazon nimmt EC2 dann den Wert (ausgedrückt als Prozentsatz), den Sie für den Preisschutzparameter angegeben haben, und multipliziert ihn mit dem Preis des identifizierten Instance-Typs. Das Ergebnis ist der Preis, der als Preisschwellenwert verwendet wird.

Es gibt separate Preisschwellenwert für On-Demand-Instances und Spot Instances.

Wenn Sie eine Flotte mit attributbasierter Auswahl von Instance-Typen erstellen, ist der Preisschutz standardmäßig aktiviert. Sie können die Standardwerte beibehalten oder Ihre eigenen angeben.

Sie können den Preisschutz auch deaktivieren. Um anzugeben, dass es keinen Preisschutzschwellenwert gibt, geben Sie einen hohen Prozentsatz an, z. B. 999999.

Themen

- Wie der Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis identifiziert wird
- On-Demand-Instance-Preisschutz

- Spot-Instance-Preisschutz
- Schwellenwert für Preisschutz angeben

Wie der Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis identifiziert wird

Amazon EC2 bestimmt den Preis, auf dem der Preisgrenzwert basieren soll, indem es aus den Instance-Typen, die Ihren angegebenen Attributen entsprechen, den Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis identifiziert. Das macht es auf folgende Weise:

- Zunächst werden die Instance-Typen C, M oder R der aktuellen Generation betrachtet, die Ihren Attributen entsprechen. Wenn es Übereinstimmungen findet, wird der Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis identifiziert.
- Wenn es keine Übereinstimmung gibt, sucht es nach allen Instance-Typen der aktuellen Generation, die Ihren Attributen entsprechen. Wenn es Übereinstimmungen findet, wird der Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis identifiziert.
- Wenn es keine Übereinstimmung gibt, sucht es nach allen Instance-Typen der vorherigen Generation, die Ihren Attributen entsprechen, und identifiziert den Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis.

On-Demand-Instance-Preisschutz

Der Schwellenwert für den Preisschutz für On-Demand-Instance-Typen wird als Prozentsatz berechnet, der über dem identifizierten On-Demand-Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis liegt (`OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice`). Sie geben den höheren Prozentsatz an, den Sie zu zahlen bereit sind. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird ein Standardwert von `20` verwendet, um einen Preisschutzschwellenwert zu berechnen, der 20 % über dem identifizierten Preis liegt.

Wenn der identifizierte On-Demand-Instance-Preis beispielsweise `0.4271` ist, und Sie `25` angeben, liegt der Preisschwellenwert 25 % über `0.4271`. Die Berechnung ist wie folgt: `0.4271 * 1.25 = 0.533875`. Der berechnete Preis ist der Höchstbetrag, den Sie bereit sind, für On-Demand-Instances zu zahlen. In diesem Beispiel schließt Amazon EC2 alle On-Demand-Instance-Typen aus, die mehr als kosten`0.533875`.

Spot-Instance-Preisschutz

Standardmäßig wendet Amazon EC2 automatisch einen optimalen Spot-Instance-Preisschutz an, um konsistent aus einer Vielzahl von Instance-Typen auszuwählen. Sie können den Preisschutz

auch manuell selbst festlegen. Wenn Sie Amazon EC2 dies für Sie tun lassen, kann dies jedoch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Ihre Spot-Kapazität ausgeschöpft ist.

Sie können den Preisschutz mit einer der folgenden Optionen manuell angeben. Wenn Sie den Preisschutz manuell festlegen, empfehlen wir, die erste Option zu verwenden.

- Ein Prozentsatz des identifizierten On-Demand-Instance-Typs mit dem niedrigsten Preis [`MaxSpotPriceAsPercentageOfOptimalOnDemandPrice`]

  Wenn der angegebene Preis für den On-Demand-Instance-Typ beispielsweise `0.4271` ist und Sie `60` angeben, liegt der Preisgrenzwert bei 60 % von `0.4271`. Die Berechnung ist wie folgt: `0.4271 * 0.60 = 0.25626`. Der berechnete Preis ist der Höchstbetrag, den Sie bereit sind, für Spot-Instances zu zahlen. In diesem Beispiel schließt Amazon EC2 alle Spot-Instance-Typen aus, die mehr als kosten`0.25626`.
- Ein Prozentsatz, der höher ist als der identifizierte Spot-Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis [`SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice`]

  Wenn der Preis für den identifizierten Spot-Instance-Typ beispielsweise `0.1808` ist und Sie `25` angeben, liegt der Preisschwellenwert 25 % über `0.1808`. Die Berechnung ist wie folgt: `0.1808 * 1.25 = 0.226`. Der berechnete Preis ist der Höchstbetrag, den Sie bereit sind, für Spot-Instances zu zahlen. In diesem Beispiel schließt Amazon EC2 alle Spot-Instance-Typen aus, die mehr als kosten`0.266`. Wir empfehlen die Verwendung dieses Parameters nicht, da die Spot-Preise schwanken können und daher auch Ihr Preisschutzschwellenwert schwanken kann.

Schwellenwert für Preisschutz angeben

Um den Schwellenwert für den Preisschutz anzugeben, verwenden Sie den AWS CLI

Konfigurieren Sie beim Erstellen einer EC2 Flotte oder Spot-Flotte mithilfe von die AWS CLI Flotte für die attributbasierte Auswahl des Instance-Typs und gehen Sie dann wie folgt vor:

- Zum Angeben des Schwellenwerts zum Preisschutz für On-Demand-Instances geben Sie in der JSON-Konfigurationsdatei in der `InstanceRequirements`-Struktur für `OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice` den Preisschutzschwellenwert als Prozentsatz ein.
- Zum Angeben des Schwellenwerts zum Preisschutz für Spot-Instances geben Sie in der JSON-Konfigurationsdatei in der `InstanceRequirements`-Struktur einen der folgenden Parameter an:

- Geben Sie bei `MaxSpotPriceAsPercentageOfOptimalOnDemandPrice` den Preisschutzschwellenwert als Prozentsatz ein.
- Geben Sie bei `SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice` den Preisschutzschwellenwert als Prozentsatz ein.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Flotte mit attributbasierter Instance-Typauswahl oder Erstellen einer Spot-Flotte mit attributbasierter Auswahl von Instance-Typen.

(Nur Spot-Flotte) Schwellenwert für Preisschutz mit der Konsole angeben

Konfigurieren Sie beim Erstellen der Spot-Flotte in der Konsole die Flotte für eine attributbasierte Auswahl des Instance-Typs und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- Zur Eingabe des Schwellenwerts für On-Demand-Instance-Preisschutz wählen Sie unter Zusätzliches Instance-Attribut die Option On-Demand-Preisschutz aus. Wählen Sie dann Attribut hinzufügen aus.
- Um den Schwellenwert für die Preisgarantie einer Spot Instance festzulegen, wählen Sie Zusätzliches Instance-Attribut, wählen Sie Spot-Preisschutz, wählen Sie Attribut hinzufügen, wählen Sie einen Basiswert, auf dem Ihr Preis basieren soll, und geben Sie dann den Schwellenwert für die Preisgarantie als Prozentsatz ein.

> **Note**
>
> Wenn Sie beim Erstellen der Flotte `TargetCapacityUnitType` auf `vcpu` oder `memory-mib` festlegen, wird der Schwellenwert für den Preisschutz anhand des Preises pro vCPU oder pro Arbeitsspeicher anstelle des Preises pro Instance angewendet.

Leistungsschutz

Der Leistungsschutz ist eine Funktion, die sicherstellt, dass Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte Instance-Typen verwendet, die einer bestimmten Leistungsbasislinie ähnlich sind oder diese übertreffen. Um den Leistungsschutz zu nutzen, geben Sie eine Instance-Familie als Basisreferenz an. Die Funktionen der angegebenen Instance-Familie stellen das niedrigste akzeptable Leistungsniveau dar. Wenn Amazon Instance-Typen für Ihre Flotte EC2 auswählt, berücksichtigt es Ihre angegebenen Attribute und die Leistungsbasis. Instance-Typen, die unter die Leistungsbasis fallen, werden automatisch von der Auswahl ausgeschlossen, auch wenn sie Ihren anderen angegebenen Attributen

entsprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle ausgewählten Instance-Typen eine ähnliche oder bessere Leistung als die von der angegebenen Instance-Familie festgelegte Leistungsbasis bieten. Amazon EC2 verwendet diese Basislinie als Leitfaden für die Auswahl des Instance-Typs, es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass die ausgewählten Instance-Typen immer den Basiswert für jede Anwendung überschreiten.

Derzeit unterstützt dieses Feature nur die CPU-Leistung als Basisleistungsfaktor. Die CPU-Leistung des CPU-Prozessors der angegebenen Instance-Familie dient als Leistungsbasis und stellt sicher, dass die ausgewählten Instance-Typen dieser Basislinie ähnlich sind oder diese übertreffen. Instance-Familien mit denselben CPU-Prozessoren führen zu denselben Filterergebnissen, auch wenn sich ihre Netzwerk- oder Festplattenleistung unterscheidet. Wenn Sie beispielsweise entweder `c6in` oder `c6i` als Basisreferenz angeben, würde dies zu identischen leistungsbasierten Filterergebnissen führen, da beide Instance-Familien denselben CPU-Prozessor verwenden.

Nicht unterstützte Instance-Familien

Die folgenden Instance-Familien werden aus Gründen des Leistungsschutzes nicht unterstützt:

- `c1`
- `g3` | `g3s`
- `hpc7g`
- `m1` | `m2`
- `mac1` | `mac2` | `mac2-m1ultra` | `mac2-m2` | `mac2-m2pro`
- `p3dn` | `p4d` | `p5`
- `t1`
- `u-12tb1` | `u-18tb1` | `u-24tb1` | `u-3tb1` | `u-6tb1` | `u-9tb1` | `u7i-12tb` | `u7in-16tb` | `u7in-24tb` | `u7in-32tb`

Wenn Sie den Leistungsschutz aktivieren, indem Sie eine unterstützte Instance-Familie angeben, schließen die zurückgegebenen Instance-Typen die oben genannten nicht unterstützten Instance-Familien aus.

Wenn Sie eine Instance-Familie, die nicht unterstützt wird, als Wert für die Baseline-Performance angeben, gibt die API eine leere Antwort für GetInstanceTypesFromInstanceRequirementsund eine Ausnahme für CreateFleet, RequestSpotFleetModifyFleet, und ModifySpotFleetRequestzurück.

Beispiel: Einen Basiswert für die CPU-Leistung festlegen

Im folgenden Beispiel besteht die Instance-Anforderung darin, mit Instance-Typen zu starten, deren CPU-Kerne genauso leistungsfähig sind wie die `c6i`-Instance-Familie. Dadurch werden Instance-Typen mit weniger leistungsfähigen CPU-Prozessoren herausgefiltert, auch wenn sie Ihre anderen angegebenen Instance-Anforderungen erfüllen, wie z. B. die Anzahl von V. CPUs Wenn Ihre angegebenen Instance-Attribute beispielsweise 4 V CPUs und 16 GB Arbeitsspeicher beinhalten, `c6i` wird ein Instance-Typ mit diesen Attributen, aber mit einer geringeren CPU-Leistung als dieser, von der Auswahl ausgeschlossen.

```
"BaselinePerformanceFactors": {
        "Cpu": {
            "References": [
                {
                    "InstanceFamily": "c6i"
                }
            ]
        }
```

Überlegungen

- Sie können entweder Instance-Typen oder Instance-Attribute in einer EC2 Flotte oder Spot-Flotte angeben, aber nicht beide gleichzeitig.

  Wenn Sie die CLI verwenden, überschreiben die Startvorlagen-Überschreibungen die Startvorlage. Wenn die Startvorlage beispielsweise einen Instance-Typ enthält und die Startvorlagen-Überschreibung Instance-Attribute enthält, überschreiben die Instances, die durch die Instance-Attribute identifiziert werden, den Instance-Typ in der Startvorlage.
- Wenn Sie die CLI verwenden und Instance-Attribute als Überschreibungen angeben, können Sie nicht auch Gewichtungen oder Prioritäten angeben.
- Sie können maximal vier `InstanceRequirements`-Strukturen in einer Anforderungskonfiguration angeben.

Erstellen Sie eine EC2 Flotte mit attributbasierter Instance-Typauswahl

Sie können eine EC2 Flotte so konfigurieren, dass sie die attributbasierte Instanztypauswahl verwendet. Es ist nicht möglich, mit der EC2 Amazon-Konsole eine EC2 Flotte zu erstellen.

Die Attribute für die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen werden in der `InstanceRequirements`-Struktur angegeben. When `InstanceRequirements` ist in der

Flottenkonfiguration enthalten `InstanceType` und `WeightedCapacity` muss ausgeschlossen werden. Sie können die Flottenkonfiguration nicht gleichzeitig mit den Instance-Attributen bestimmen.

In den PowerShell Beispielen AWS CLI und sind die folgenden Attribute angegeben:

- `VCpuCount`— Ein Minimum von 2 V CPUs und ein Maximum von 4 CPUs V. Wenn Sie keinen Höchstwert benötigen, können Sie den Höchstwert weglassen.
- `MemoryMiB`— Mindestens 8 GiB Arbeitsspeicher und maximal 16 GiB. Wenn Sie kein maximales Limit benötigen, können Sie das Maximum weglassen.

Diese Konfiguration identifiziert alle Instance-Typen mit 2 bis 4 V CPUs und 8 bis 16 GiB Arbeitsspeicher. Aus Gründen des Preisschutzes und der Zuweisungsstrategie könnten jedoch einige Instance-Typen ausgeschlossen werden, wenn EC2 Fleet die Flotte bereitstellt.

AWS CLI

Um eine EC2 Flotte mit attributbasierter Instance-Typauswahl zu erstellen

Verwenden Sie den Befehl create-fleet, um eine Flotte zu erstellen. EC2 Geben Sie die Flottenkonfiguration in einer JSON-Datei an.

```
aws ec2 create-fleet \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

Die folgende *file_name*`.json` Beispieldatei enthält die Parameter, mit denen eine EC2 Flotte für die Verwendung der attributbasierten Instance-Typauswahl konfiguriert wird.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [{
        "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
            "Version": "1"
        },
        "Overrides": [{
            "InstanceRequirements": {
                "VCpuCount": {
```

```
                    "Min": 2,
                    "Max": 4
                },
                "MemoryMiB": {
                    "Min": 8192,
                    "Max": 16384
                }
            }
        }]
    }],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

PowerShell

Um eine EC2 Flotte mit attributbasierter Instance-Typauswahl zu erstellen

Verwenden Sie das Cmdlet. New-EC2Fleet

```
$vcpuCount = New-Object Amazon.EC2.Model.VCpuCountRangeRequest
$vcpuCount.Min = 2
$vcpuCount.Max = 4
$memoryMiB = New-Object Amazon.EC2.Model.MemoryMiBRequest
$memoryMiB.Min = 8192
$memoryMiB.Max = 16384
$instanceRequirements = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceRequirementsRequest
$instanceRequirements.VCpuCount = $vcpuCount
$instanceRequirements.MemoryMiB = $memoryMiB

$launchTemplateSpec = New-Object
 Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateSpecificationRequest
$launchTemplateSpec.LaunchTemplateName = "my-launch-template"
$launchTemplateSpec.Version = "1"
$override = New-Object Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateOverridesRequest
$override.InstanceRequirements = $instanceRequirements
$launchTemplateConfig = New-Object Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateConfigRequest
$launchTemplateConfig.LaunchTemplateSpecification = $launchTemplateSpec
$launchTemplateConfig.Overrides = @($override)

New-EC2Fleet `
```

```
    -SpotOptions_AllocationStrategy "price-capacity-optimized" `
    -LaunchTemplateConfig @($launchTemplateConfig) `
    -TargetCapacitySpecification_DefaultTargetCapacityType "spot" `
    -TargetCapacitySpecification_TotalTargetCapacity 20 `
    -Type "instant"
```

Erstellen einer Spot-Flotte mit attributbasierter Auswahl von Instance-Typen

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass sie die attributbasierte Instance-Typauswahl verwendet.

Die Attribute für die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen werden in der `InstanceRequirements`-Struktur angegeben. When `InstanceRequirements` ist in der Flottenkonfiguration enthalten `InstanceType` und `WeightedCapacity` muss ausgeschlossen werden. Sie können die Flottenkonfiguration nicht gleichzeitig mit den Instance-Attributen bestimmen.

In den PowerShell Beispielen AWS CLI und sind die folgenden Attribute angegeben:

- `VCpuCount`— Ein Minimum von 2 V CPUs und ein Maximum von 4 CPUs V. Wenn Sie keinen Höchstwert benötigen, können Sie den Höchstwert weglassen.
- `MemoryMiB`— Mindestens 8 GiB Arbeitsspeicher und maximal 16 GiB. Wenn Sie kein maximales Limit benötigen, können Sie das Maximum weglassen.

Diese Konfiguration identifiziert alle Instance-Typen mit 2 bis 4 V CPUs und 8 bis 16 GiB Arbeitsspeicher. Der Preisschutz und die Zuweisungsstrategie könnten jedoch einige Instance-Typen ausschließen, wenn die Spot-Flotte die Flotte bereitstellt.

Console

Um eine Spot-Flotte für die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen zu konfigurieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Spot-Anforderungen und wählen Sie die Spot-Instances anfordern aus.
3. Befolgen Sie die Schritte zum Erstellen einer Spot-Flotte. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern.

   Konfigurieren Sie beim Erstellen der Spot-Flotte wie folgt die Flotte für die attributbasierte Auswahl von Instance-Typen:

a. Wählen Sie für Instance type requirements (Anforderungen hinsichtlich des Instance-Typs) die Option Specify instance attributes that match your compute requirements (Instance-Attribute angeben, die Ihren Computinganforderungen entsprechen) aus.
b. Geben Sie für v CPUs die gewünschte Mindest- und Höchstzahl von v einCPUs. Um kein Limit anzugeben, wählen Sie Kein Minimum, Kein Maximum oder beides aus.
c. Geben Sie für Arbeitsspeicher (GiB) den gewünschten Mindest- und Höchstwert ein. Um kein Limit anzugeben, wählen Sie Kein Minimum, Kein Maximum oder beide Optionen aus.
d. (Optional) Für Zusätzliche Instance-Attribute können Sie optional ein oder mehrere Attribute angeben, um Ihre Computinganforderungen genauer auszudrücken. Jedes zusätzliche Attribut fügt Ihrer Anfrage weitere Einschränkungen hinzu.
e. (Optional) Um die Instance-Typen mit Ihren angegebenen Attributen anzuzeigen, erweitern Sie Vorschau der übereinstimmenden Instance-Typen.

AWS CLI

Um eine Spot-Flotte für die attributbasierte Auswahl des Instance-Typs zu konfigurieren

Verwenden Sie den request-spot-fleetBefehl, um eine Spot-Flotte zu erstellen. Geben Sie die Flottenkonfiguration in einer JSON-Datei an.

```
aws ec2 request-spot-fleet \
    --region us-east-1 \
    --spot-fleet-request-config file://file_name.json
```

Die folgende *file_name*.json Beispieldatei enthält die Parameter, mit denen eine Spot-Flotte für die Verwendung der attributbasierten Instance-Typauswahl konfiguriert wird.

```
{
    "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
    "TargetCapacity": 20,
    "Type": "request",
    "LaunchTemplateConfigs": [{
        "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
            "Version": "1"
        },
        "Overrides": [{
```

```
            "InstanceRequirements": {
                "VCpuCount": {
                    "Min": 2,
                    "Max": 4
                },
                "MemoryMiB": {
                    "Min": 8192,
                    "Max": 16384
                }
            }
        }]
    }]
}
```

PowerShell

Um eine Spot-Flotte für die attributbasierte Auswahl des Instance-Typs zu konfigurieren

Verwenden Sie das Cmdlet. Request-EC2SpotFleet

```
$vcpuCount = New-Object Amazon.EC2.Model.VCpuCountRange
$vcpuCount.Min = 2
$vcpuCount.Max = 4
$memoryMiB = New-Object Amazon.EC2.Model.MemoryMiB
$memoryMiB.Min = 8192
$memoryMiB.Max = 16384
$instanceRequirements = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceRequirements
$instanceRequirements.VCpuCount = $vcpuCount
$instanceRequirements.MemoryMiB = $memoryMiB

$launchTemplateSpec = New-Object Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateSpecification
$launchTemplateSpec.LaunchTemplateName = "my-launch-template"
$launchTemplateSpec.Version = "1"
$override = New-Object Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateOverrides
$override.InstanceRequirements = $instanceRequirements
$launchTemplateConfig = New-Object Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateConfig
$launchTemplateConfig.LaunchTemplateSpecification = $launchTemplateSpec
$launchTemplateConfig.Overrides = @($override)

Request-EC2SpotFleet `
    -SpotFleetRequestConfig_AllocationStrategy "PriceCapacityOptimized" `
    -SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 20 `
    -SpotFleetRequestConfig_Type "Request" `
```

```
    -SpotFleetRequestConfig_LaunchTemplateConfig $launchTemplateConfig
```

Beispiele für gültige und ungültige EC2 Flottenkonfigurationen

Wenn Sie den verwenden, AWS CLI um eine EC2 Flotte zu erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Flottenkonfiguration gültig ist. Die folgenden Beispiele zeigen gültige und ungültige Konfigurationen.

Konfigurationen gelten als ungültig, wenn sie Folgendes enthalten:

- Eine einzelne `Overrides`-Struktur mit `InstanceRequirements` und `InstanceType`
- Zwei `Overrides`-Strukturen, eine mit `InstanceRequirements` und die andere mit `InstanceType`
- Zwei `InstanceRequirements`-Strukturen mit sich überlappenden Attributwerten innerhalb derselben `LaunchTemplateSpecification`

Beispielkonfigurationen

- Gültige Konfiguration: Einzelstartvorlage mit Überschreibungen
- Gültige Konfiguration: Einzelne Startvorlage mit mehreren InstanceRequirements
- Gültige Konfiguration: Zwei Startvorlagen, jede mit Überschreibungen
- Gültige Konfiguration: Nur InstanceRequirements angegeben, keine überlappenden Attributwerte
- Die Konfiguration ist nicht gültig: Overrides enthalten InstanceRequirements und InstanceType.
- Konfiguration ungültig: Zwei Overrides enthalten InstanceRequirements und InstanceType
- Konfiguration ungültig: Überlappende Attributwerte

Gültige Konfiguration: Einzelstartvorlage mit Überschreibungen

Die folgende Konfiguration ist gültig. Sie enthält eine Startvorlage und eine `Overrides`-Struktur mit einer `InstanceRequirements`-Struktur. Eine Texterklärung der Beispielkonfiguration folgt.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "My-launch-template",
                "Version": "1"
```

```
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 2,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMib": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 10240
                        },
                        "MemoryGiBPerVCpu": {
                            "Max": 10000
                        },
                        "RequireHibernateSupport": true
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 5000,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot",
        "TargetCapacityUnitType": "vcpu"
        }
    }
}
```

`InstanceRequirements`

Um die attributbasierte Instance-Auswahl zu verwenden, müssen Sie die `InstanceRequirements`-Struktur in Ihre Flottenkonfiguration aufnehmen und die gewünschten Attribute für die Instances in der Flotte angeben.

Im vorhergehenden Beispiel werden die folgenden Instance-Attribute angegeben:

- `VCpuCount`— Die Instance-Typen müssen mindestens 2 und maximal 8 v habenCPUs.
- `MemoryMiB` – Die Instance-Typen müssen maximal 10240 MiB Speicher haben. Ein Minimum von 0 bedeutet, dass kein Mindestwert vorhanden ist.
- `MemoryGiBPerVCpu` – Die Instance-Typen müssen maximal 10 000 GiB Speicher pro vCPU haben. Der Parameter `Min` ist optional. Indem Sie ihn weglassen, geben Sie kein Mindestlimit an.

`TargetCapacityUnitType`

Der `TargetCapacityUnitType`-Parameter gibt die Einheit für die Zielkapazität an. Im Beispiel sind die Zielkapazität `5000` und der Typ der Zielkapazitätseinheit ist`vcpu`, die zusammen eine gewünschte Zielkapazität von 5.000 V angebenCPUs. EC2 Fleet startet so viele Instances, dass die Gesamtanzahl von v CPUs in der Flotte 5.000 v beträgtCPUs.

Gültige Konfiguration: Einzelne Startvorlage mit mehreren InstanceRequirements

Die folgende Konfiguration ist gültig. Sie enthält eine Startvorlage und eine `0verrides`-Struktur mit zwei `InstanceRequirements`-Strukturen. Die in angegebenen Attribute `InstanceRequirements` sind gültig, da sich die Werte nicht überschneiden. Die erste `InstanceRequirements` Struktur gibt einen Wert `VCpuCount` von 0-2 v anCPUs, während die zweite `InstanceRequirements` Struktur 4-8 v angibt. CPUs

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 4,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
```

```
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Gültige Konfiguration: Zwei Startvorlagen, jede mit Überschreibungen

Die folgende Konfiguration ist gültig. Sie enthält zwei Startvorlagen mit jeweils einer `Overrides`-Struktur, die eine `InstanceRequirements`-Struktur enthält. Diese Konfiguration ist nützlich für `arm`- und `x86`-Architekturunterstützung in derselben Flotte.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "armLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "x86LaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
```

```
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
         "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Gültige Konfiguration: Nur **`InstanceRequirements`** angegeben, keine überlappenden Attributwerte

Die folgende Konfiguration ist gültig. Sie enthält zwei `LaunchTemplateSpecification`-Strukturen, jeweils mit einer Startvorlage und einer `Overrides`-Struktur, die eine `InstanceRequirements`-Struktur enthält. Die in angegebenen Attribute `InstanceRequirements` sind gültig, da sich die Werte nicht überschneiden. Die erste `InstanceRequirements` Struktur gibt einen Wert `VCpuCount` von 0-2 v anCPUs, während die zweite Struktur 4-8 v angibt. `InstanceRequirements` CPUs

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
```

```
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            },
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 4,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Die Konfiguration ist nicht gültig: **`Overrides`** enthalten **`InstanceRequirements`** und **`InstanceType`**.

Die folgende Konfiguration ist ungültig. Die `Overrides`-Struktur enthält `InstanceRequirements` und `InstanceType`. Sie können für `Overrides` `InstanceRequirements` oder `InstanceType` angeben, aber nicht beides.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                    "InstanceType": "m5.large"
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Konfiguration ungültig: Zwei **`Overrides`** enthalten **`InstanceRequirements`** und **`InstanceType`**

Die folgende Konfiguration ist ungültig. Die `Overrides`-Strukturen enthalten `InstanceRequirements` und `InstanceType`. Sie können entweder `InstanceRequirements` oder `InstanceType` angeben, aber nicht beides, auch wenn sie sich in unterschiedlichen `Overrides`-Strukturen befinden.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
```

```
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            },
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "m5.large"
                }
              ]
            }
        ],
         "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Konfiguration ungültig: Überlappende Attributwerte

Die folgende Konfiguration ist ungültig. Die beiden `InstanceRequirements`-Strukturen enthalten jeweils `"VCpuCount": {"Min": 0, "Max": 2}`. Die Werte für diese Attribute überschneiden sich, was zu doppelten Kapazitätspools führt.

```
{
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    },
                    {
                      "InstanceRequirements": {
                          "VCpuCount": {
                              "Min": 0,
                              "Max": 2
                          },
                          "MemoryMiB": {
                              "Min": 0
                          }
                      }
                  }
                }
              ]
            }
        ],
         "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 1,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
        }
    }
}
```

Beispiele für Spot-Flotte-Konfigurationen, die gültig und ungültig sind

Wenn Sie die verwenden AWS CLI , um eine Spot-Flotte zu erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Flottenkonfiguration gültig ist. Die folgenden Beispiele zeigen gültige und ungültige Konfigurationen.

Konfigurationen gelten als ungültig, wenn sie Folgendes enthalten:

- Eine einzelne `Overrides`-Struktur mit `InstanceRequirements` und `InstanceType`
- Zwei `Overrides`-Strukturen, eine mit `InstanceRequirements` und die andere mit `InstanceType`
- Zwei `InstanceRequirements`-Strukturen mit sich überlappenden Attributwerten innerhalb derselben `LaunchTemplateSpecification`

Beispielkonfigurationen

- Gültige Konfiguration: Einzelstartvorlage mit Überschreibungen
- Gültige Konfiguration: Einzelne Startvorlage mit mehreren InstanceRequirements
- Gültige Konfiguration: Zwei Startvorlagen, jede mit Überschreibungen
- Gültige Konfiguration: Nur InstanceRequirements angegeben, keine überlappenden Attributwerte
- Die Konfiguration ist nicht gültig: Overrides enthalten InstanceRequirements und InstanceType.
- Konfiguration ungültig: Zwei Overrides enthalten InstanceRequirements und InstanceType
- Konfiguration ungültig: Überlappende Attributwerte

Gültige Konfiguration: Einzelstartvorlage mit Überschreibungen

Die folgende Konfiguration ist gültig. Sie enthält eine Startvorlage und eine `Overrides`-Struktur mit einer `InstanceRequirements`-Struktur. Eine Texterklärung der Beispielkonfiguration folgt.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
```

```
                "LaunchTemplateName": "My-launch-template",
                "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 2,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMib": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 10240
                        },
                        "MemoryGiBPerVCpu": {
                            "Max": 10000
                        },
                        "RequireHibernateSupport": true
                    }
                }
            ]
        }
    ],
        "TargetCapacity": 5000,
            "OnDemandTargetCapacity": 0,
            "TargetCapacityUnitType": "vcpu"
    }
}
```

`InstanceRequirements`

Um die attributbasierte Instance-Auswahl zu verwenden, müssen Sie die `InstanceRequirements`-Struktur in Ihre Flottenkonfiguration aufnehmen und die gewünschten Attribute für die Instances in der Flotte angeben.

Im vorhergehenden Beispiel werden die folgenden Instance-Attribute angegeben:

- `VCpuCount`— Die Instance-Typen müssen mindestens 2 und maximal 8 v habenCPUs.
- `MemoryMiB` – Die Instance-Typen müssen maximal 10240 MiB Speicher haben. Ein Minimum von 0 bedeutet, dass kein Mindestwert vorhanden ist.
- `MemoryGiBPerVCpu` – Die Instance-Typen müssen maximal 10 000 GiB Speicher pro vCPU haben. Der Parameter `Min` ist optional. Indem Sie ihn weglassen, geben Sie kein Mindestlimit an.

`TargetCapacityUnitType`

Der `TargetCapacityUnitType`-Parameter gibt die Einheit für die Zielkapazität an. Im Beispiel sind die Zielkapazität `5000` und der Typ der Zielkapazitätseinheit ist`vcpu`, die zusammen eine gewünschte Zielkapazität von 5.000 V angebenCPUs. Die Spot-Flotte startet so viele Instances, dass die Gesamtanzahl von v CPUs in der Flotte 5.000 v beträgtCPUs.

Gültige Konfiguration: Einzelne Startvorlage mit mehreren InstanceRequirements

Die folgende Konfiguration ist gültig. Sie enthält eine Startvorlage und eine `0verrides`-Struktur mit zwei `InstanceRequirements`-Strukturen. Die in angegebenen Attribute `InstanceRequirements` sind gültig, da sich die Werte nicht überschneiden. Die erste `InstanceRequirements` Struktur gibt einen Wert `VCpuCount` von 0-2 v anCPUs, während die zweite `InstanceRequirements` Struktur 4-8 v angibt. CPUs

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 4,
```

```
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
        "Type": "maintain"
    }
}
```

Gültige Konfiguration: Zwei Startvorlagen, jede mit Überschreibungen

Die folgende Konfiguration ist gültig. Sie enthält zwei Startvorlagen mit jeweils einer `Overrides`-Struktur, die eine `InstanceRequirements`-Struktur enthält. Diese Konfiguration ist nützlich für `arm`- und `x86`-Architekturunterstützung in derselben Flotte.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "armLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
```

```
                        }
                    }
                },
                {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "x86LaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
        "Type": "maintain"
    }
}
```

Gültige Konfiguration: Nur **`InstanceRequirements`** angegeben, keine überlappenden Attributwerte

Die folgende Konfiguration ist gültig. Sie enthält zwei `LaunchTemplateSpecification`-Strukturen, jeweils mit einer Startvorlage und einer `Overrides`-Struktur, die eine `InstanceRequirements`-Struktur enthält. Die in angegebenen Attribute `InstanceRequirements` sind gültig, da sich die Werte nicht überschneiden. Die erste `InstanceRequirements` Struktur gibt einen Wert `VCpuCount` von 0-2 v anCPUs, während die zweite Struktur 4-8 v angibt. `InstanceRequirements` CPUs

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
```

```
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            },
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 4,
                            "Max": 8
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
```

```
        "Type": "maintain"
    }
}
```

Die Konfiguration ist nicht gültig: **`Overrides`** enthalten **`InstanceRequirements`** und **`InstanceType`**.

Die folgende Konfiguration ist ungültig. Die `Overrides`-Struktur enthält `InstanceRequirements` und `InstanceType`. Sie können für `Overrides` `InstanceRequirements` oder `InstanceType` angeben, aber nicht beides.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                },
                {
                    "InstanceType": "m5.large"
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
```

```
        "Type": "maintain"
    }
}
```

Konfiguration ungültig: Zwei **`Overrides`** enthalten **`InstanceRequirements`** und **`InstanceType`**

Die folgende Konfiguration ist ungültig. Die `Overrides`-Strukturen enthalten `InstanceRequirements` und `InstanceType`. Sie können entweder `InstanceRequirements` oder `InstanceType` angeben, aber nicht beides, auch wenn sie sich in unterschiedlichen `Overrides`-Strukturen befinden.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
              ]
            },
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyOtherLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
```

```
                {
                    "InstanceType": "m5.large"
                }
              ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 1,
        "OnDemandTargetCapacity": 0,
        "Type": "maintain"
    }
}
```

Konfiguration ungültig: Überlappende Attributwerte

Die folgende Konfiguration ist ungültig. Die beiden `InstanceRequirements`-Strukturen enthalten jeweils `"VCpuCount": {"Min": 0, "Max": 2}`. Die Werte für diese Attribute überschneiden sich, was zu doppelten Kapazitätspools führt.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                {
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    },
                    {
                      "InstanceRequirements": {
```

```
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 2
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0
                        }
                    }
                }
            }
        ]
    }
    ],
    "TargetCapacity": 1,
    "OnDemandTargetCapacity": 0,
    "Type": "maintain"
  }
}
```

Vorschau von Instance-Typen mit bestimmten Attributen

Sie können den Befehl get-instance-types-from-instance-requirements verwenden, um eine Vorschau der Instance-Typen anzuzeigen, die den von Ihnen angegebenen Attributen entsprechen. Dies ist besonders nützlich, um herauszufinden, welche Attribute in Ihrer Anforderungskonfiguration angegeben werden sollen, ohne Instances zu starten. Beachten Sie, dass der Befehl die verfügbare Kapazität nicht berücksichtigt.

So zeigen Sie eine Vorschau einer Liste von Instance-Typen an, indem Sie Attribute mit der AWS CLI angeben

1. (Optional) Verwenden Sie den Befehl get-instance-types-from-instance-requirements und den Parameter, um alle möglichen Attribute zu generieren, die angegeben werden können. `--generate-cli-skeleton` Sie können die Ausgabe optional in eine Datei umleiten, um sie mit mit `input > attributes.json` zu speichern.

   ```
   aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
       --region us-east-1 \
       --generate-cli-skeleton input > attributes.json
   ```

   Erwartete Ausgabe

```
{
    "DryRun": true,
    "ArchitectureTypes": [
        "i386"
    ],
    "VirtualizationTypes": [
        "hvm"
    ],
    "InstanceRequirements": {
        "VCpuCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "MemoryMiB": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "CpuManufacturers": [
            "intel"
        ],
        "MemoryGiBPerVCpu": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "ExcludedInstanceTypes": [
            ""
        ],
        "InstanceGenerations": [
            "current"
        ],
        "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
        "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
        "BareMetal": "included",
        "BurstablePerformance": "included",
        "RequireHibernateSupport": true,
        "NetworkInterfaceCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "LocalStorage": "included",
        "LocalStorageTypes": [
            "hdd"
        ],
```

```
        "TotalLocalStorageGB": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "BaselineEbsBandwidthMbps": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "AcceleratorTypes": [
            "gpu"
        ],
        "AcceleratorCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "AcceleratorManufacturers": [
            "nvidia"
        ],
        "AcceleratorNames": [
            "a100"
        ],
        "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "NetworkBandwidthGbps": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "AllowedInstanceTypes": [
            ""
        ]
    },
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": ""
}
```

2. Erstellen Sie eine JSON-Konfigurationsdatei mit der Ausgabe des vorherigen Schritts und konfigurieren Sie sie wie folgt:

> **Note**
>
> Sie müssen Werte für `ArchitectureTypes`, `VirtualizationTypes`, `VCpuCount` und `MemoryMiB` angeben. Sie können die anderen Attribute weglassen. In diesem Fall werden die Standardwerte verwendet.
> Eine Beschreibung der einzelnen Attribute und ihrer Standardwerte finden Sie unter - instance-requirements. get-instance-types-from

a. Geben Sie für `ArchitectureTypes` mindestes einen Prozessorarchitekturtyp an.

b. Geben Sie für `VirtualizationTypes` mindestens eine Art von Virtualisierung an.

c. Geben Sie für `VCpuCount` die Mindest- und Höchstzahl von v an. CPUs Um keinen Mindestgrenzwert anzugeben, geben Sie für `Min` an`0`. Wenn Sie keine Maximalgrenze angeben möchten, lassen Sie den `Max`-Parameter weg.

d. Geben Sie für `MemoryMiB` den Mindest- und Höchstwert für Speicher in MiB an. Wenn Sie keine Mindestgrenze angeben möchten, geben Sie `0` für `Min` an. Wenn Sie keine Maximalgrenze angeben möchten, lassen Sie den `Max`-Parameter weg.

e. Sie können optional eines oder mehrere der anderen Attribute angeben, um die Liste der zurückgegebenen Instance-Typen weiter einzuschränken.

3. Um eine Vorschau der Instance-Typen mit den Attributen anzuzeigen, die Sie in der JSON-Datei angegeben haben, verwenden Sie den Befehl get-instance-types-from-instance-requirements und geben Sie mithilfe des Parameters den Namen und den Pfad zu Ihrer JSON-Datei an. `--cli-input-json` Sie können die Ausgabe optional so formatieren, dass sie in einem Tabellenformat angezeigt wird.

```
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
    --cli-input-json file://attributes.json \
    --output table
```

`attributes.json`-Beispieldatei

In diesem Beispiel sind die erforderlichen Attribute in der JSON-Datei enthalten. Sie lauten `ArchitectureTypes`, `VirtualizationTypes`, `VCpuCount`, und `MemoryMiB`. Darüber hinaus ist das optionale `InstanceGenerations`-Attribut ebenfalls enthalten. Beachten Sie,

dass für `MemoryMiB` der `Max`-Wert weggelassen werden kann, um anzuzeigen, dass kein Grenzwert vorhanden ist.

```
{

    "ArchitectureTypes": [
        "x86_64"
    ],
    "VirtualizationTypes": [
        "hvm"
    ],
    "InstanceRequirements": {
        "VCpuCount": {
            "Min": 4,
            "Max": 6
        },
        "MemoryMiB": {
            "Min": 2048
        },
        "InstanceGenerations": [
            "current"
        ]
    }
}
```

Beispielausgabe

```
-----------------------------------------
|GetInstanceTypesFromInstanceRequirements|
+---------------------------------------+
||            InstanceTypes            ||
|+-------------------------------------+|
||            InstanceType             ||
|+-------------------------------------+|
||  c4.xlarge                          ||
||  c5.xlarge                          ||
||  c5a.xlarge                         ||
||  c5ad.xlarge                        ||
||  c5d.xlarge                         ||
||  c5n.xlarge                         ||
||  d2.xlarge                          ||
...
```

4. Nachdem Sie Instance-Typen identifiziert haben, die Ihren Anforderungen entsprechen, notieren Sie die Instance-Attribute, die Sie verwendet haben, damit Sie sie beim Konfigurieren Ihrer Flottenanforderung verwenden können.

Verwenden Sie die Gewichtung von Instanzen, um die Kosten und die Leistung Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte zu verwalten

Bei der Instance-Gewichtung weisen Sie jedem Instance-Typ in Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte eine Gewichtung zu, um deren Rechenkapazität und Leistung im Verhältnis zueinander darzustellen. Basierend auf der Gewichtung kann die Flotte eine beliebige Kombination der angegebenen Instance-Typen verwenden, sofern sie die gewünschte Zielkapazität erfüllen kann. Dies kann Ihnen helfen, die Kosten und die Leistung Ihrer Flotte zu verwalten.

Die Gewichtung stellt die Kapazitätseinheiten dar, die ein Instance-Typ zur gesamten Zielkapazität beiträgt.

Beispiel: Verwenden Sie die Gewichtung von Instances für das Leistungsmanagement

Angenommen, Ihre Flotte hat zwei Instance-Typen, und Sie weisen jedem Instance-Typ eine unterschiedliche Gewichtung zu, um widerzuspiegeln, wie viele Sie jeweils benötigen, um dieselbe Performance zu erzielen. Gehen Sie wie folgt vor:

- `m5.large` – Gewicht: 1
- `m5.2xlarge` – Gewicht: 4

Wenn Sie diese Gewichtung zuweisen, sagen Sie, dass Sie 4 `m5.large`-Instances benötigen, um dieselbe Leistung wie 1 `m5.2xlarge` zu erzielen.

Verwenden Sie die folgende Formel, um zu berechnen, wie viele Instances jedes Instance-Typs für eine bestimmte Zielkapazität benötigt werden:

```
target capacity / weight = number of instances
```

Wenn Ihre Zielkapazität 8 Einheiten beträgt, könnte die Flotte die Zielkapazität entweder mit einem `m5.large` oder `m5.2xlarge`, einer Kombination aus beidem, wie folgt erreichen:

- 8 `m5.large` Instances (Kapazität von 8 / Gewicht von 1 = 8 Instances)
- 2 `m5.2xlarge` Instances (Kapazität von 8 / Gewicht von 4 = 2 Instances)

- 4 `m5.large` und 1 `m5.2xlarge`

Beispiel: Verwenden Sie die Gewichtung von Instances für das Kostenmanagement

Standardmäßig gilt der von Ihnen angegebene Preis pro Instance-Stunde. Wenn Sie das Feature der Instance-Gewichtung verwenden, gilt der von Ihnen angegebene Preis pro Einheitsstunde. Der Preis pro Einheitsstunde lässt sich errechnen, indem Sie Ihren Preis für einen Instance-Typ durch die Anzahl der Einheiten dividieren, die er darstellt. Die Flotte berechnet die Anzahl der zu startenden Instances, indem die Zielkapazität durch die Instance-Gewichtung geteilt wird. Wenn es sich bei dem Ergebnis nicht um eine Ganzzahl handelt, rundet die Flotte dieses auf die nächste Ganzzahl auf, sodass die Größe Ihrer Flotte nicht unter der Zielkapazität liegt. Die Flotte kann alle Pools auswählen, die Sie in Ihrer Startspezifikation angeben, selbst wenn die Kapazität der gestarteten Instances die angeforderte Zielkapazität übersteigt.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für die Berechnung des Preises pro Einheit für eine Flotte mit einer Zielkapazität von 10.

Instance-Typ	Instance-Gewichtung	Zielkapazität	Anzahl an gestarteten Instances	Preis pro Instance-Stunde	Preis pro Einheitsstunde
`r3.xlarge`	2	10	5 (10 geteilt durch 2)	$0.05	0,025 USD (0,05 geteilt durch 2)
`r3.8xlarge`	8	10	2 (10 geteilt durch 8, Ergebnis aufgerundet)	$0.10	0,0125 USD (0,10 geteilt durch 8)

Verwenden Sie Flotte Instance-Gewichtung wie folgt, um die gewünschte Zielkapazität in den Pools mit dem niedrigsten Preis pro Einheit zum Zeitpunkt der Erfüllung bereitzustellen:

1. Geben Sie die Zielkapazität für Ihre Flotte entweder in Instances (Standard) oder in den Einheiten Ihrer Wahl an, z. B. virtuelle CPUs, Arbeitsspeicher, Speicher oder Durchsatz.
2. Legen Sie den Preis pro Einheit fest.
3. Geben Sie für jede Startspezifikation die Gewichtung an, d. h. die Anzahl der Einheiten, die der Instance-Typ für die Zielkapazität darstellt.

Beispiel für die Instance-Gewichtung

Überlegen Sie sich eine Spot-Flotten-Anforderung mit der folgenden Konfiguration:

- Eine Zielkapazität von 24
- Eine Startspezifikation mit dem Instance-Typ `r3.2xlarge` und der Gewichtung 6
- Eine Startspezifikation mit dem Instance-Typ `c3.xlarge` und der Gewichtung 5

Die Gewichtung stellt die Anzahl an Einheiten dar, die der Instance-Typ hinsichtlich der Zielkapazität darstellt. Wenn die erste Startspezifikation den niedrigsten Preis pro Einheit (Preis für `r3.2xlarge` pro Instance-Stunde geteilt durch 6) bereitstellt, würde die Flotte vier dieser Instances starten (24 geteilt durch 6).

Wenn die zweite Startspezifikation den niedrigsten Preis pro Einheit (Preis für `c3.xlarge` pro Instance-Stunde geteilt durch 5) bereitstellt, würde die Flotte fünf dieser Instances starten (24 geteilt durch 5, Ergebnis aufgerundet).

Instance-Gewichtung und Zuweisungsstrategie

Überlegen Sie sich eine Spot-Flotten-Anforderung mit der folgenden Konfiguration:

- Eine Zielkapazität von 30 Spot-Instances
- Eine Startspezifikation mit dem Instance-Typ `c3.2xlarge` und der Gewichtung 8
- Eine Startspezifikation mit dem Instance-Typ `m3.xlarge` und der Gewichtung 8
- Eine Startspezifikation mit dem Instance-Typ `r3.xlarge` und der Gewichtung 8

Die Flotte würde vier Instances starten (30 geteilt durch 8, Ergebnis aufgerundet). Bei der `diversified`-Strategie startet die Flotte eine Instance in jedem der drei Pools und die vierte Instance in dem Pool, für den der niedrigste Preis pro Einheit anfällt.

Verwenden Sie Zuweisungsstrategien, um zu bestimmen, wie die EC2 Flotte oder Spot-Flotte die Spot- und On-Demand-Kapazität ausfüllt

Wenn Sie mehrere Kapazitätspools (die jeweils einen Instance-Typ und eine Availability Zone umfassen) in einer EC2 Flotte oder Spot-Flotte verwenden, können Sie mithilfe einer Zuweisungsstrategie verwalten, wie Amazon Ihre Spot- und On-Demand-Kapazitäten aus diesen Pools EC2 ausfüllt. Die Zuweisungsstrategien können für die verfügbare Kapazität, den Preis und die zu verwendenden Instance-Typen optimiert werden. Es gibt unterschiedliche Zuweisungsstrategien für Spot Instances und On-Demand-Instances.

Themen

- Zuweisungsstrategien für Spot-Instances
- Zuweisungsstrategie für On-Demand-Instances
- Die geeignete Zuweisungsstrategie auswählen
- Zielkapazität für Spot Instances erhalten
- Priorisieren von Instance-Typen für On-Demand-Kapazität

Zuweisungsstrategien für Spot-Instances

Ihre Startkonfiguration bestimmt alle möglichen Spot-Kapazitätspools (Instance-Typen und Availability Zones), von denen aus Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte Spot-Instances starten kann. Beim Starten von Instances nutzt Flotte jedoch die von Ihnen angegebene Zuweisungsstrategie, um die jeweiligen Pools aus allen möglichen Pools auszuwählen.

> **Note**
>
> (Nur Linux-Instances) Wenn Sie eine Spot Instance mit aktiviertem AMD SEV-SNP starten, wird Ihnen eine zusätzliche stündliche Nutzungsgebühr in Höhe von 10 % des On-Demand-Stundensatzes für den ausgewählten Instance-Typ berechnet. Wenn die Zuweisungsstrategie den Preis als Eingabe verwendet, berücksichtigt die Flotte diese zusätzliche Gebühr nicht. Es wird nur der Spot-Preis verwendet.

Sie können eine der folgenden Zuweisungsstrategien für Spot Instances angeben:

Preis-/kapazitätsoptimiert (empfohlen)

Die Flotte identifiziert die Pools mit der höchsten Kapazitätsverfügbarkeit für die Anzahl der Instances, die gestartet werden. Das bedeutet, dass wir Spot Instances aus den Pools anfordern werden, von denen wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Unterbrechung am geringsten ist. Die Flotte fordert dann Spot Instances aus dem günstigsten dieser Pools an.

Die Preis-/kapazitätsoptimierte Zuweisungsstrategie ist die beste Wahl für die meisten Spot-Workloads, z. B. statuslose containerisierte Anwendungen, Microservices, Webanwendungen, Daten- und Analytikaufträge sowie Batchverarbeitung.

Wenn Sie den verwenden AWS CLI, lautet der Parametername `price-capacity-optimized` für EC2 Fleet und `priceCapacity0ptimized` für Spot Fleet.

Kapazitätsoptimiert

Die Flotte identifiziert die Pools mit der höchsten Kapazitätsverfügbarkeit für die Anzahl der Instances, die gestartet werden. Das bedeutet, dass wir Spot Instances aus den Pools anfordern werden, von denen wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Unterbrechung am geringsten ist. Sie können optional eine Priorität für jeden Instance-Typ in Ihrer Flotte festlegen, wobei die Flotte zuerst die Kapazität optimiert, die Instance-Typprioritäten jedoch so gut wie möglich beachtet.

Im Fall von Spot-Instances ändern sich die Preise allmählich im Lauf der Zeit, basierend auf langfristigen Trends bei Angebot und Nachfrage. Die Kapazität fluktuiert jedoch in Echtzeit. Bei Anwendung der Strategie Kapazitätsoptimiert wird Spot Instances automatisch zu den am besten verfügbaren Pools gestartet, indem Echtzeitdaten zur Kapazität analysiert werden und prognostiziert wird, welche Pools am besten verfügbar sind. Diese Strategie ist gut für Workloads, bei denen Unterbrechungen aufgrund von Neustarts von Aufgaben höhere Kosten verursachen, wie Continuous Integration (CI), Image- und Medien-Rendering, Deep Learning und High Performance Compute (HPC)-Workloads, bei denen Unterbrechungen höhere Kosten verursachen, da Aufgaben neu gestartet werden müssen. Da die Kapazitätsoptimiert-Strategie die Zahl der Unterbrechungen reduzieren kann, trägt sie zur Senkung der Gesamtkosten Ihrer Workload bei.

Alternativ können Sie die Kapazitätsoptimiertpriorisierte Zuweisungsstrategie mit einem Prioritätsparameter verwenden, um die Instance-Typen von der höchsten zur niedrigsten Priorität zu ordnen. Sie können die gleiche Priorität für verschiedene Instance-Typen festlegen. Die Flotte wird zuerst für die Kapazität optimiert, berücksichtigt jedoch so gut wie möglich die Prioritäten der

Instance-Typen (wenn z. B. die Berücksichtigung der Prioritäten keinen wesentlichen Einfluss auf die Fähigkeit der Flotte zur Bereitstellung optimaler Kapazität hat). Dies ist eine gute Option für Workloads, bei denen die Möglichkeit von Unterbrechungen minimiert werden muss und die Präferenz für bestimmte Instance-Typen wichtig ist. Beachten Sie, dass, wenn Sie die Priorität für Instance-Typen für Ihre Spot-Kapazität festlegen, dieselbe Priorität auch auf Ihre On-Demand-Instances angewendet wird, wenn die On-Demand-Zuweisungsstrategie auf priorisiert eingestellt ist. Die Verwendung von Prioritäten wird für Spot-Flotte nur unterstützt, wenn Ihre Flotte eine Startvorlage verwendet.

Wenn Sie den verwenden AWS CLI, lauten die Parameternamen `capacity-optimized` und `capacity-optimized-prioritized` für EC2 Fleet `capacityOptimized` und `capacityOptimizedPrioritized` für Spot Fleet.

Diversifiert

Spot-Instances werden auf alle Spot-Kapazitätspools verteilt. Wenn Sie den verwenden AWS CLI, gilt der Parametername sowohl `diversified` für EC2 Fleet als auch für Spot Fleet.

Niedrigster Preis (nicht empfohlen)

> **Warning**
>
> Wir empfehlen nicht, die Strategie für die Zuteilung des niedrigsten Preises zu wählen, da sie das größte Risiko einer Unterbrechung Ihrer Spot Instances birgt.

Die Spot-Instances kommen aus dem preisgünstigsten Pool mit verfügbarer Kapazität. Bei Verwendung von ist dies die Standardstrategie. AWS CLI Es wird jedoch empfohlen, die Standardeinstellung zu überschreiben, indem Sie die Preis–Kapazitätsoptimierte Zuweisungsstrategie angeben.

Bei der Niedrigstpreisstrategie werden die Spot Instances aus dem nächstgünstigeren Pool mit freien Kapazitäten bezogen, wenn der Pool mit dem niedrigsten Preis keine freien Kapazitäten hat. Wenn in einem Pool die Kapazität zu Neige geht, bevor Ihre gewünschte Kapazität erreicht ist, wird Ihre Anforderung von der Flotte über den nächstgünstigsten Pool erfüllt. Damit die gewünschte Kapazität auf jeden Fall erreicht wird, erhalten Sie möglicherweise Spot-Instances aus mehreren Pools.

Da bei dieser Strategie nur der Instance-Preis und nicht die Kapazitätsverfügbarkeit berücksichtigt wird, kann es zu hohen Unterbrechungsraten kommen.

Die Niedrigstpreisstrategie ist nur verfügbar, wenn Sie die AWS CLI verwenden. Der Parametername ist `lowest-price` für EC2 Fleet und `lowestPrice` für Spot Fleet.

Anzahl der zu verwendenden Pools

Die Anzahl der Spot-Pools, über die Ihre Spot-Zielkapazität zugewiesen werden soll. Ist nur gültig, wenn die Zuweisungsstrategie auf Niedrigster Preis eingestellt ist. Die Flotte wählt die günstigsten Spot-Pools aus und weist Ihre Spot-Zielkapazität gleichmäßig über die von Ihnen angegebene Anzahl von Spot-Pools zu.

Beachten Sie, dass die Flotte versucht, Spot Instances aus der Anzahl der Pools zu ziehen, die Sie nach bestem Aufwand angeben. Wenn einem Pool die Spot-Kapazität ausgeht, bevor Ihre Zielkapazität erreicht ist, wird die Flotte Ihre Anfrage weiterhin erfüllen, indem sie sie aus dem nächsten preisgünstigsten Pool zieht. Um sicherzustellen, dass Ihre Zielkapazität erreicht wird, erhalten Sie möglicherweise Spot-Instances von mehr als der von Ihnen angegebenen Anzahl von Pools. Wenn die meisten Pools keine Spot-Kapazität haben, erhalten Sie Ihre volle Zielkapazität möglicherweise von weniger als der von Ihnen angegebenen Anzahl von Pools.

Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn die Strategie für die Zuteilung mit dem niedrigsten Preis angegeben wird, und nur bei Verwendung von AWS CLI. Der Parametername gilt sowohl `InstancePoolsToUseCount` für EC2 Fleet als auch für Spot Fleet.

Zuweisungsstrategie für On-Demand-Instances

Ihre Startkonfiguration bestimmt alle möglichen Kapazitätspools (Instance-Typen und Availability Zones), von denen aus EC2 Fleet oder Spot Fleet On-Demand-Instances starten können. Beim Starten von Instances nutzt Flotte jedoch die von Ihnen angegebene Zuweisungsstrategie, um die jeweiligen Pools aus allen möglichen Pools auszuwählen.

Sie können eine der folgenden Zuweisungsstrategien für On-Demand-Instances angeben:

niedrigster Preis

Die On-Demand-Instances kommen aus dem preisgünstigsten Pool mit verfügbarer Kapazität. Dies ist die Standardstrategie.

Wenn der günstigste Pool keine verfügbare Kapazität aufweist, kommen die On-Demand-Instances aus dem nächstgünstigsten Pool mit verfügbarer Kapazität.

Wenn in einem Pool die Kapazität zu Neige geht, bevor Ihre gewünschte Kapazität erreicht ist, wird Ihre Anforderung von der Flotte über den nächstgünstigsten Pool erfüllt. Damit die

gewünschte Kapazität auf jeden Fall erreicht wird, erhalten Sie möglicherweise On-Demand-Instances aus mehreren Pools.

Priorisiert

Die Flotte verwendet die Priorität, die Sie jeder Einführungsvorlagen-Überschreibung zugewiesen haben, und launcht Instance-Typen mit der höchsten Priorität zuerst. Diese Strategie kann nicht mit attributbasierter Auswahl von Instance-Typen verwendet werden. Ein Beispiel für die Verwendung dieser Zuweisungsstrategie finden Sie unter Priorisieren von Instance-Typen für On-Demand-Kapazität.

Die geeignete Zuweisungsstrategie auswählen

Sie können Ihre Flotte für Ihren Anwendungsfall optimieren, indem Sie die entsprechende Spot-Zuweisungsstrategie wählen.

Gleichgewicht zwischen niedrigstem Preis und Kapazitätsverfügbarkeit

Um die Kompromisse zwischen den Spot-Kapazitätspools mit dem niedrigsten Preis und den Spot-Kapazitätspools mit der höchsten Kapazitätsverfügbarkeit auszugleichen, empfehlen wir, die Preis-Kapazitätsoptimierte Zuweisungsstrategie zu verwenden. Bei dieser Strategie werden Entscheidungen darüber getroffen, von welchen Pools Spot Instances angefordert werden sollen, sowohl auf der Grundlage des Preises der Pools als auch der Kapazitätsverfügbarkeit der Spot Instances in diesen Pools. Das bedeutet, dass wir Spot Instances aus den Pools anfordern werden, von denen wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Unterbrechung am geringsten ist, wobei der Preis weiterhin berücksichtigt wird.

Wenn Ihre Flotte belastbare und statuslose Workloads ausführt, einschließlich containerisierter Anwendungen, Microservices, Webanwendungen, Daten- und Analytikaufträge sowie Stapelverarbeitung, dann sollten Sie die Preis-Kapazitätsoptimierte Zuweisungsstrategie verwenden, um optimale Kosteneinsparungen und Kapazitätsverfügbarkeit zu erzielen.

Wenn Ihre Flotte Workloads ausführt, bei denen Unterbrechungen aufgrund von Neustarts von Aufgaben höhere Kosten verursachen, sollten Sie Checkpointing implementieren, damit die Anwendungen von dem Punkt aus neu gestartet werden können, an dem sie unterbrochen wurden. Durch die Verwendung von Checkpointing passen Sie die Preis-Kapazitätsoptimierte Zuweisungsstrategie an diese Workloads an, da sie Kapazität aus den Pools mit dem niedrigsten Preis zuweist, die auch eine niedrige Spot-Instance-Unterbrechungsrate bieten.

Ein Beispiel für JSON-Konfigurationen, die die Preis-Kapazitätsoptimierte Zuweisungsstrategie verwenden, finden Sie im Folgenden:

- EC2 Flotte — Beispiel 10: Starten Sie Spot-Instances in einer Flotte price-capacity-optimized
- Spot-Flotte – Beispiel 11: Spot-Instances in einer Flotte starten priceCapacityOptimized

Wenn Workloads mit hohen Unterbrechungskosten verbunden sind

Sie können die kapazitätsoptimierte Strategie optional verwenden, wenn Sie Workloads ausführen, die entweder Instance-Typen mit ähnlichen Preisen verwenden oder bei denen die Kosten einer Unterbrechung so hoch sind, dass jegliche Kostenersparnis im Vergleich zu einer geringfügigen Zunahme der Unterbrechungen nicht ausreicht. Bei dieser Strategie wird die Kapazität aus den am besten verfügbaren Spot-Kapazitätspools zugewiesen, die die Möglichkeit von weniger Unterbrechungen bieten, was die Gesamtkosten Ihres Workloads senken kann.

Wenn die Möglichkeit von Unterbrechungen minimiert werden muss, aber die Präferenz für bestimmte Instance-Typen wichtig ist, können Sie Ihre Pool-Prioritäten ausdrücken, indem Sie die kapazitätsoptimiert-priorisierte Zuweisungsstrategie verwenden und dann die Reihenfolge der zu verwendenden Instance-Typen von der höchsten zur niedrigsten Priorität festlegen.

Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie Prioritäten auf kapazitätsoptimiert-priorisiert festlegen, werden die gleichen Prioritäten auch auf Ihre On-Demand-Instances angewendet, wenn die On-Demand-Zuweisungsstrategie auf priorisiert eingestellt ist. Beachten Sie, dass für Spot-Flotte die Verwendung von Prioritäten nur unterstützt wird, wenn Ihre Flotte eine Startvorlage verwendet.

Beispiele für JSON-Konfigurationen, die die kapazitätsoptimierte Zuweisungsstrategie verwenden, finden Sie im Folgenden:

- EC2 Flotte — Beispiel 8: Starten von Spot Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte
- Spot-Flotte – Beispiel 9: Starten von Spot-Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte

Beispiele für JSON-Konfigurationen, die die kapazitätsoptimierte priorisierte Zuweisungsstrategie verwenden, finden Sie im Folgenden:

- EC2 Flotte — Beispiel 9: Starten von Spot Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte mit Prioritäten
- Spot-Flotte – Beispiel 10: Starten von Spot-Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte mit Prioritäten

Wenn Ihr Workload zeitlich flexibel ist und die Kapazitätsverfügbarkeit kein Faktor ist

Wenn Ihre Flotte klein ist oder nur für einen kurzen Zeitraum ausgeführt wird, können Sie Preis-Kapazitätsoptimiert nutzen, um die Kosteneinsparungen zu maximieren und dabei die Kapazitätsverfügbarkeit zu berücksichtigen.

Wenn Ihre Flotte groß ist oder lange läuft

Wenn Ihre Flotte groß ist oder für einen langen Zeitraum ausgeführt wird, können Sie die Verfügbarkeit Ihrer Flotte verbessern, indem Sie die Spot Instances mit der Strategie diversifiziert über mehrere Pools verteilen. Wenn Ihre Spot-Flotten-Anforderung beispielsweise 10 Pools und eine Zielkapazität von 100 Instances angibt, startet die Flotte 10 Spot Instances in jedem Pool. Wenn der Spot-Preis für einen Pool Ihren Höchstpreis für diesen Pool übersteigt, sind nur 10 % Ihrer Flotte betroffen. Bei dieser Strategie reagiert Ihre Flotte außerdem weniger empfindlich auf Steigerungen des Spot-Preises für die verschiedenen Pools im Laufe der Zeit. Bei der diversifizierten Strategie setzt die Flotte keine Spot Instances in Pools mit einem Spot-Preis ein, der gleich oder höher ist als der On-Demand-Preis.https://aws.amazon.com/ec2/pricing/

Zielkapazität für Spot Instances erhalten

Wenn Spot Instances aufgrund einer Änderung in Bezug auf den Spot-Preis oder die verfügbare Kapazität eines Spot-Kapazitätspools beendet werden, startet eine Flotte vom Typ `maintain` Ersatz-Spot-Instances. Die Zuweisungsstrategie bestimmt die Pools, von denen aus die Ersatz-Instances gestartet werden, wie folgt:

- Wenn die Zuweisungsstrategie Preis-Kapazitätsoptimiert ist, startet die Flotte Ersatz-Instances in den Pools mit der größten Spot-Instance-Kapazitätsverfügbarkeit. Dabei wird auch der Preis berücksichtigt und die günstigsten Pools mit hoher Kapazitätsverfügbarkeit identifiziert.
- Wenn die Zuweisungsstrategie Kapazitätsoptimiert ist, startet die Flotte Ersatz-Instances in den Pools mit der größten verfügbaren Spot Instance-Kapazität.
- Wenn die Zuweisungsstrategie Diversifiziert lautet, verteilt die Flotte die Ersatz-Spot-Instances über die verbleibenden Pools.

Priorisieren von Instance-Typen für On-Demand-Kapazität

Wenn eine EC2 Fleet- oder Spot-Flotte versucht, Ihre On-Demand-Kapazität auszuschöpfen, wird standardmäßig zuerst der Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis gestartet. Wenn die On-Demand-Zuweisungsstrategie auf Priorisiert eingestellt ist, verwendet die Flotte die Priorität, um zu bestimmen,

welcher Instance-Typ bei der Erfüllung der On-Demand-Kapazität zuerst verwendet werden soll. Die Priorität wird der Startvorlagen-Überschreibung zugewiesen, und die höchste Priorität wird zuerst gestartet.

Beispiel: Priorisieren von Instance-Typen

In diesem Bespiel konfigurieren Sie drei Startvorlagen-Überschreibungen, jede mit einem anderen Instance-Typ.

Der On-Demand-Preis für die Instance-Typen variiert. Im Folgenden sind die in diesem Beispiel verwendeten Instance-Typen nach Preisen aufgeführt, beginnend mit dem günstigsten Instance-Typ:

- `m4.large` – am günstigsten
- `m5.large`
- `m5a.large`

Wenn Sie die Reihenfolge nicht anhand der Priorität bestimmen, startet die Flotte zur Erfüllung der On-Demand-Kapazität mit dem günstigsten Instance-Typ.

Nehmen wir jedoch an, Sie hätten ungenutzte `m5.large` Reserved Instances, die Sie zuerst verwenden möchten. Sie können die Startvorlagen-Überschreibungspriorität so einstellen, dass die Instance-Typen wie folgt in der Reihenfolge ihrer Priorität verwendet werden:

- `m5.large` – Priorität 1
- `m4.large` – Priorität 2
- `m5a.large` – Priorität 3

Verwenden Sie den Kapazitätsausgleich in der EC2 Flotte und der Spot-Flotte, um gefährdete Spot-Instances zu ersetzen

Mit Capacity Rebalancing kann Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte die gewünschte Spot-Kapazität aufrechterhalten, indem Spot-Instances, bei denen das Risiko einer Unterbrechung besteht, proaktiv ersetzt werden. Wenn für eine Spot-Instance ein erhöhtes Risiko einer Unterbrechung besteht, EC2 sendet Amazon eine Empfehlung zur Neuverteilung. Wenn Kapazitätsneuausgleich aktiviert ist, löst die Empfehlung zur Neuverteilung den Start einer neuen Spot-Instance aus, bevor die gefährdete Instance unterbrochen wird.

Capacity Rebalancing hilft Ihnen dabei, die Workload-Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten, indem Sie Ihre Flotte proaktiv um neue Spot-Instances erweitern, bevor laufende Instances von Amazon unterbrochen werden. EC2

Um EC2 Fleet so zu konfigurieren, dass Capacity Rebalancing verwendet wird, um eine Ersatz-Spot-Instance zu starten

Verwenden Sie den Befehl create-fleet und die entsprechenden Parameter in der Struktur. `MaintenanceStrategies` Eine JSON-Beispielkonfiguration finden Sie unter Beispiel 7: Konfigurieren des Kapazitätsneuausgleichs, um Ersatz-Spot-Instances zu starten.

Spot-Flotte so konfigurieren, dass der Kapazitätsneuausgleich zum Starten einer neuen Spot Instance verwendet wird

Sie können die EC2 Amazon-Konsole oder die verwenden AWS CLI , um Capacity Rebalancing zu konfigurieren.

(Konsole) Aktivieren Sie bei der Erstellung der Spot-Flotte das Kontrollkästchen Kapazitätsneuausgleich. Weitere Informationen finden Sie in Schritt 6.d unter Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern.

(AWS CLI) Verwenden Sie den request-spot-fleetBefehl und die entsprechenden Parameter in der `SpotMaintenanceStrategies` Struktur. Eine JSON-Beispielkonfiguration finden Sie unter Beispiel 8: Konfigurieren des Kapazitätsneuausgleichs, um den Ersatz Spot-Instances zu starten.

Themen

- Einschränkungen
- Konfigurationsoptionen
- Überlegungen

Einschränkungen

- Die Kapazitätsanpassung ist nur für Flotten des Typs `maintain` verfügbar.
- Wenn die Flotte läuft, können Sie die Kapazitätsausgleichs-Einstellung nicht ändern. Um die Einstellung Kapazitätsausgleich zu ändern, müssen Sie die Flotte löschen und eine neue Flotte erstellen.

Konfigurationsoptionen

Die `ReplacementStrategy` Option for EC2 Fleet und Spot Fleet unterstützt die folgenden beiden Werte:

`launch-before-terminate`

Amazon EC2 beendet die Spot-Instances, die eine Rebalance-Benachrichtigung erhalten, nachdem neue Ersatz-Spot-Instances gestartet wurden. Wenn Sie `launch-before-terminate` angeben, müssen Sie auch einen Wert für `termination-delay` angeben. Nachdem die neuen Ersatz-Instances gestartet wurden, EC2 wartet Amazon die Dauer der `termination-delay` Instances ab und beendet dann die alten Instances. Für `termination-delay` beträgt das Minimum 120 Sekunden (2 Minuten) und das Maximum 7 200 Sekunden (2 Stunden).

Wir empfehlen die Verwendung von `launch-before-terminate` nur, wenn Sie vorhersagen können, wie lange Ihre Verfahren zum Herunterfahren der Instances dauern werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die alten Instances erst beendet werden, wenn die Verfahren zum Herunterfahren abgeschlossen sind. Beachten Sie, dass Amazon die alten Instanzen mit einer zweiminütigen Warnung vor dem unterbrechen EC2 kann. `termination-delay`

Wir raten dringend davon ab, die Zuweisungsstrategie `lowest-price` (EC2 Fleet) oder `lowestPrice` (Spot-Flotte) in Kombination mit `launch-before-terminate` zu verwenden, um Ersatz-Spot-Instances zu vermeiden, bei denen ebenfalls ein erhöhtes Ausfallrisiko besteht.

`launch`

Amazon EC2 startet Ersatz-Spot-Instances, wenn für bestehende Spot-Instances eine Rebalance-Benachrichtigung ausgegeben wird. Amazon beendet die Instances, die eine Benachrichtigung über die Neuverteilung erhalten, EC2 nicht. Sie können die alten Instances beenden oder laufen lassen. Ihnen werden alle Instances in Rechnung gestellt, während sie ausgeführt werden.

Überlegungen

Wenn Sie eine EC2 Flotte oder Spot-Flotte für den Kapazitätsausgleich konfigurieren, sollten Sie Folgendes beachten:

Stellen Sie so viele Spot-Kapazitätspools wie möglich in der Anfrage bereit

Konfigurieren Sie Ihre Flotte für die Verwendung mehrerer Instance-Typen und Availability Zones. Dies bietet die Flexibilität, Spot-Instances in verschiedenen Spot-Kapazitätspools zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Flexibel sein bei Instance-Typen und Availability Zones.

Vermeiden Sie ein erhöhtes Risiko einer Unterbrechung von Ersatz-Spot-Instances

Um ein erhöhtes Unterbrechungsrisiko zu vermeiden, empfehlen wir die `capacity-optimized`- oder `capacity-optimized-prioritized`-Zuweisungsstrategie. Diese Strategien stellen sicher, dass Ersatz-Spot-Instances in den optimalen Spot-Kapazitätspools gestartet werden und ihre Unterbrechung in naher Zukunft daher weniger wahrscheinlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzen der preis- und kapazitätsoptimierten Zuweisungsstrategie.

Ihre Ersatz-Spot-Instances haben möglicherweise ein erhöhtes Risiko einer Unterbrechung, wenn Sie die `lowest-price`-Zuweisungsstrategie verwenden. Dies liegt daran, dass Amazon Instances immer in dem Pool mit dem niedrigsten Preis EC2 startet, der zu diesem Zeitpunkt über verfügbare Kapazität verfügt, auch wenn Ihre Ersatz-Spot-Instances wahrscheinlich bald nach dem Start unterbrochen werden.

Amazon EC2 startet nur dann eine neue Instance, wenn die Verfügbarkeit gleich oder besser ist

Eines der Ziele des Kapazitätsausgleichs ist die Verbesserung der Verfügbarkeit einer Spot Instance. Wenn eine bestehende Spot-Instance eine Rebalance-Empfehlung erhält, EC2 startet Amazon nur dann eine neue Instance, wenn die neue Instance dieselbe oder eine bessere Verfügbarkeit als die bestehende Instance bietet. Wenn das Risiko einer Unterbrechung einer neuen Instance größer ist als das der bestehenden Instance, EC2 wird Amazon keine neue Instance starten. Amazon EC2 wird jedoch weiterhin die Spot-Kapazitätspools bewerten und eine neue Instance starten, wenn sich die Verfügbarkeit verbessert.

Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre bestehende Instance unterbrochen wird, ohne dass Amazon EC2 proaktiv eine neue Instance startet. In diesem Fall versucht Amazon EC2 , eine neue Instance zu starten, unabhängig davon, ob für die neue Instance ein hohes Ausfallrisiko besteht.

Capacity Rebalancing erhöht nicht die Unterbrechungsrate Ihrer Spot-Instance

Wenn Sie Capacity Rebalancing aktivieren, erhöht sich dadurch nicht die Unterbrechungsrate Ihrer Spot-Instance (die Anzahl der Spot-Instances, die zurückgefordert werden, wenn Amazon die Kapazität wieder EC2 benötigt). Wenn Capacity Rebalancing jedoch feststellt, dass bei einer Instance das Risiko einer Unterbrechung besteht, versucht Amazon EC2 sofort, eine neue Instance zu starten. Das Ergebnis ist, dass möglicherweise mehr Instances ersetzt werden, als

wenn Sie darauf gewartet hätten, dass Amazon EC2 eine neue Instance startet, nachdem die gefährdete Instance unterbrochen wurde.

Sie können zwar mehr Instances mit aktiviertem Capacity Rebalancing ersetzen, jedoch Sie profitieren davon, dass Sie eher proaktiv als reaktiv sind, indem Sie mehr Zeit haben, Maßnahmen zu ergreifen, bevor Ihre Instances unterbrochen werden. Mit einer Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigung haben Sie normalerweise nur bis zu zwei Minuten Zeit, um Ihre Instance ordnungsgemäß herunterzufahren. Wenn Capacity Rebalancing eine neue Instance im Voraus startet, geben Sie bestehenden Prozessen eine bessere Chance, sie auf Ihrer gefährdeten Instance abzuschließen. Sie können mit dem Herunterfahren Ihrer Instance beginnen und verhindern, dass neue Arbeiten für Ihre gefährdete Instance geplant werden. Sie können auch damit beginnen, die neu gestartete Instance für die Übernahme der Anwendung vorzubereiten. Mit dem proaktiven Ersetzen durch Capacity Rebalancing profitieren Sie von einer reibungslosen Kontinuität.

Betrachten Sie als theoretisches Beispiel zur Demonstration der Risiken und Vorteile des Einsatzes von Capacity Rebalancing das folgende Szenario:

- 14:00 Uhr — Es geht eine Empfehlung zur Neuverteilung für Instance A ein und Amazon versucht EC2 sofort, eine Ersatzinstance-B zu starten, sodass Sie Zeit haben, Ihre Shutdown-Verfahren zu starten. *
- 14:30 Uhr — Für Instance-B wird eine Empfehlung zum erneuten Ausgleich empfangen, die durch Instance-C ersetzt wird, sodass Sie Zeit haben, Ihre Shutdown-Verfahren zu starten.*
- 14:32 Uhr — Wenn Capacity Rebalancing nicht aktiviert wäre und um 14:32 Uhr eine Benachrichtigung über eine Unterbrechung der Spot-Instance für Instance-A eingegangen wäre, hätten Sie nur bis zu zwei Minuten Zeit gehabt, um Maßnahmen zu ergreifen, währenddessen Instance-A allerdings bis zu diesem Zeitpunkt hochgefahren wäre.

* Falls `launch-before-terminate` angegeben, beendet Amazon EC2 die gefährdete Instance, sobald die Ersatz-Instance online ist.

Amazon EC2 kann neue Ersatz-Spot-Instances auf den Markt bringen, bis die erfüllte Kapazität das Doppelte der Zielkapazität erreicht

Wenn eine Flotte für den Kapazitätsneuausgleich konfiguriert ist, versucht die Flotte, eine neue Ersatz-Spot-Instance für jede Spot-Instance zu starten, die eine Ausgleichsempfehlung erhält. Nachdem eine Spot-Instance eine Neuausgleichsempfehlung erhalten hat, wird sie nicht mehr als Teil der erfüllten Kapazität gezählt. Abhängig von der Ersatzstrategie beendet Amazon die Instance EC2 entweder nach einer vorkonfigurierten Terminierungsverzögerung oder lässt sie laufen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Neuausgleichsaktionen für die Instance durchzuführen.

Wenn Ihre Flotte die doppelte Zielkapazität erreicht, wird sie keine neuen Ersatz-Instances mehr starten, selbst wenn die Ersatz-Instances selbst eine Empfehlung zum Neuausgleich erhalten.

Angenommen, Sie erstellen Sie eine Spot-Flotte mit einer Zielkapazität von 100 Spot Instances. Alle Spot-Instances erhalten eine Empfehlung zur Neuverteilung, was Amazon veranlasst, 100 Ersatz-Spot-Instances EC2 auf den Markt zu bringen. Dadurch wird die Anzahl der erfüllten Spot-Instances auf 200 erhöht, was der doppelten Zielkapazität entspricht. Einige der Ersatz-Instances erhalten eine Neuausgleichsempfehlung, es werden jedoch keine Ersatz-Instances mehr gestartet, da die Flotte die doppelte Zielkapazität nicht überschreiten kann.

Beachten Sie, dass Ihnen alle Instances in Rechnung gestellt werden, während sie ausgeführt werden.

Wir empfehlen Ihnen, die Flotte so zu konfigurieren, dass Spot Instances beendet werden, die eine Neuausgleichsempfehlung erhalten.

Wenn Sie Ihre Flotte für den Kapazitätsneuausgleich konfigurieren, empfehlen wir Ihnen, `launch-before-terminate` mit einer angemessenen Beendigungsverzögerung nur dann auszuwählen, wenn Sie vorhersagen können, wie lange die Verfahren zum Herunterfahren der Instances dauern werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die alten Instances erst beendet werden, wenn die Verfahren zum Herunterfahren abgeschlossen sind.

Wenn Sie die für die Neuausgleichsempfehlung empfohlenen Instances selbst beenden möchten, empfehlen wir Ihnen, das Signal für die Neuausgleichsempfehlung zu überwachen, das von den Spot-Instances in der Flotte empfangen wird. Durch die Überwachung des Signals können Sie schnell Ausgleichsaktionen an den betroffenen Instances durchführen, bevor Amazon sie EC2 unterbricht, und sie dann manuell beenden. Wenn Sie die Instances nicht beenden, bezahlen Sie weiterhin für sie, während sie ausgeführt werden. Amazon beendet die Instances, die eine Neugewichtsempfehlung erhalten, EC2 nicht automatisch.

Sie können Benachrichtigungen mithilfe von Amazon EventBridge - oder Instance-Metadaten einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen von Signalen für Neuausgleichsempfehlungen.

Die Flotte zählt keine Instances, die bei der Berechnung der erfüllten Kapazität bei einer Verringerung oder Vergrößerung eine Neuausgleichsempfehlung während der Skalierung erhalten

Wenn Ihre Flottett für den Kapazitätsneuausgleich konfiguriert ist und Sie die Zielkapazität so ändern, dass sie entweder abskaliert oder aufskaliert wird, zählt die Flotte die Instances nicht, die für den Ausgleich markiert sind, wie folgt:

- Skalierung — Wenn Sie Ihre gewünschte Zielkapazität verringern, EC2 beendet Amazon Instances, die nicht für eine Neuverteilung markiert sind, bis die gewünschte Kapazität erreicht ist. Die Instances, die für einen Neuausgleich markiert sind, werden nicht auf die erfüllte Kapazität angerechnet.

  Sie erstellen beispielsweise eine Flotte mit einer Zielkapazität von 100 Spot-Instances. 10 Instances erhalten eine Empfehlung zur Neuverteilung, sodass Amazon 10 neue Ersatz-Instances auf den EC2 Markt bringt, was zu einer erfüllten Kapazität von 110 Instances führt. Anschließend reduzieren Sie die Zielkapazität auf 50 (Skalierung), aber die erfüllte Kapazität beträgt tatsächlich 60 Instances, da die 10 Instances, die für die Neuverteilung markiert sind, nicht von Amazon EC2 beendet werden. Sie müssen diese Instances manuell beenden oder Sie können sie laufen lassen.
- Skalieren — Wenn Sie Ihre gewünschte Zielkapazität erhöhen, EC2 startet Amazon neue Instances, bis die gewünschte Kapazität erreicht ist. Die Instances, die für einen Neuausgleich markiert sind, werden nicht auf die erfüllte Kapazität angerechnet.

  Ein Beispiel: Angenommen, Sie erstellen eine Spot-Flotte mit einer Zielkapazität von 100 Spot Instances. 10 Instances erhalten eine Neuausgleichsempfehlung. Die Flotte startet also 10 neue Ersatz-Instances, was zu einer erfüllten Kapazität von 110 Instances führt. Sie erhöhen dann die Zielkapazität auf 200 (Erweiterung), aber die erfüllte Kapazität beträgt tatsächlich 210 Instances, da die 10 Instances, die für einen Neuausgleich markiert sind, nicht von der Flotte als Teil der Zielkapazität gezählt werden. Sie müssen diese Instances manuell beenden, oder Sie können sie laufen lassen.

Verwenden Sie Kapazitätsreservierungen, um On-Demand-Kapazität in der EC2 Flotte zu reservieren

Mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen können Sie Rechenkapazität für Ihre On-Demand-Instances in einer bestimmten Availability Zone für eine beliebige Dauer reservieren. Sie können eine EC2 Flotte so konfigurieren, dass sie beim Starten von On-Demand-Instances zuerst die Kapazitätsreservierungen verwendet.

On-Demand-Kapazitätsreservierungen sind nur für EC2 Flotten verfügbar, für die der Anfragetyp auf eingestellt ist`instant`.

Kapazitätsreservierungen werden entweder als `open` oder konfiguriert`targeted`. EC2 Fleet kann On-Demand-Instances `open` entweder im Rahmen von `targeted` Kapazitätsreservierungen starten, und zwar wie folgt:

- Wenn eine Kapazitätsreservierung `open` ist, werden On-Demand-Instances mit übereinstimmenden Attributen automatisch in der reservierten Kapazität ausgeführt.
- Wenn die Kapazitätsreservierung `targeted` ist, müssen die On-Demand-Instances speziell für die Ausführung in der reservierten Kapazität ausgerichtet sein. Dies ist nützlich, um bestimmte Kapazitätsreservierungen zu verwenden oder um zu kontrollieren, wann bestimmte Kapazitätsreservierungen verwendet werden sollen.

Wenn Sie `targeted` Kapazitätsreservierungen in Ihrer EC2 Flotte verwenden, müssen genügend Kapazitätsreservierungen vorhanden sein, um die gewünschte On-Demand-Kapazität zu erreichen. Andernfalls schlägt der Start fehl. Um zu vermeiden, dass ein Start fehlschlägt, fügen Sie stattdessen die `targeted`-Kapazitätsreservierungen einer Ressourcengruppe hinzu, und richten Sie dann die Ressourcengruppe an. Die Ressourcengruppe muss nicht über ausreichende Kapazitätsreservierungen verfügen. Wenn die Kapazitätsreservierungen ausgehen, bevor die Ziel-On-Demand-Kapazität erfüllt ist, kann die Flotte die verbleibende Zielkapazität in reguläre On-Demand-Kapazität starten.

Um Kapazitätsreservierungen mit EC2 Fleet zu nutzen

1. Konfigurieren Sie die Flotte als Typ `instant`. Sie können Kapazitätsreservierungen für Flotten anderer Art nicht verwenden.
2. Konfigurieren Sie die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen als `use-capacity-reservations-first`.
3. Wählen Sie in der Startvorlage für Kapazitätsreservierung entweder Öffnen oder Ziel nach Gruppe aus. Wenn Sie Ziel nach Gruppe wählen, geben Sie die Ressourcengruppen-ID für Kapazitätsreservierungen an.

Wenn die Flotte versucht, die On-Demand-Kapazität zu erfüllen, und wenn sie feststellt, dass mehrere Instance-Pools über ungenutzte übereinstimmende Kapazitätsreservierungen verfügen, bestimmt sie die Pools, in denen die On-Demand-Instances gestartet werden sollen, basierend auf der On-Demand-Zuordnungsstrategie (`lowest-price` oder `prioritized`).

Zugehörige Ressourcen

- CLI-Beispiele für die Konfiguration einer Flotte für die Verwendung von Kapazitätsreservierungen zur Erfüllung von On-Demand-Kapazitäten finden Sie unter CLI-Beispielkonfigurationen für EC2 Fleet, insbesondere Beispiele 5 bis 7.
- Ein Tutorial, das Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung von Kapazitätsreservierungen, deren Verwendung in Ihrer Flotte und die Anzeige der verbleibenden Kapazitätsreservierungen führt, finden Sie unter Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet so, dass On-Demand-Instances mithilfe gezielter Kapazitätsreservierungen gestartet werden
- Informationen zur Konfiguration von Kapazitätsreservierungen finden Sie unter Reservieren Sie Rechenkapazität mit Kapazitätsreservierungen EC2 auf Abruf und unter Kapazitätsreservierung auf Abruf FAQs.

Arbeite mit EC2 Fleet

Um mit der Nutzung einer EC2 Flotte zu beginnen, erstellen Sie eine Anfrage, die die gesamte Zielkapazität, die On-Demand-Kapazität, die Spot-Kapazität und eine Startvorlage enthält, in der die Konfiguration für die Instances in der Flotte angegeben ist. Sie können optional zusätzliche Parameter angeben oder die Flotte Standardwerte verwenden lassen. Sie können die Flottenanforderung sowie ihre Instances und Volumes auch taggen, wenn Sie die Flotte erstellen.

Die Flotte startet On-Demand-Instances, wenn freie Kapazität vorhanden ist, und startet Spot Instances, wenn Ihr Höchstpreis den Spot-Preis übersteigt und Kapazität verfügbar ist.

Sobald Ihre Flotte gestartet ist, können Sie die Flottenanforderung, die Instances in der Flotte und alle Flottenereignisse beschreiben. Sie können bei Bedarf auch zusätzliche Tags zuweisen.

Wenn Sie Flottenparameter ändern müssen, z. B. die Gesamtzielkapazität, können Sie die Flotte ändern, vorausgesetzt, sie wurde so konfiguriert, dass sie die Kapazität beibehält. Sie können die Zielkapazität einer einmaligen Anfrage nach der Übermittlung nicht mehr ändern.

Eine Flottenanforderung bleibt solange aktiv, bis sie abläuft oder Sie sie löschen. Wenn Sie die Flottenanforderung löschen, können Sie die zugeordneten Instances beenden oder laufen lassen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sie laufen zu lassen, werden die On-Demand Instances ausgeführt, bis Sie sie beenden, und die Spot Instances laufen, bis sie unterbrochen werden oder Sie sie beenden.

Themen

- EC2 Status der Flottenanfrage
- EC2 Voraussetzungen für die Flotte
- Erstellen Sie eine EC2 Flotte
- Kennzeichnen Sie eine neue oder bestehende EC2 Fleet-Anfrage sowie die Instances und Volumes, die sie startet
- Beschreiben Sie eine EC2 Flotte, ihre Instanzen und ihre Ereignisse
- Modifizieren Sie eine Flotte EC2
- Löschen Sie eine EC2 Flottenanfrage und die Instances in der Flotte

EC2 Status der Flottenanfrage

Eine EC2 Flottenanfrage kann aus verschiedenen Zuständen bestehen, wobei jeder Status auf eine andere Phase des Lebenszyklus der Anfrage und der Verwaltung der Instanzen hinweist.

Eine EC2 Flottenanfrage kann sich in einem der folgenden Zustände befinden:

`submitted`

Die EC2 Flottenanfrage wird geprüft und Amazon bereitet EC2 sich darauf vor, die angestrebte Anzahl von Instances zu starten. Wenn eine Anforderung Ihre Flottenlimits überschreiten würde, wird sie sofort gelöscht.

`active`

Die EC2 Flottenanfrage wurde validiert und Amazon EC2 versucht, die angestrebte Anzahl laufender Instances beizubehalten. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis sie geändert oder gelöscht wird.

`modifying`

Die EC2 Flottenanfrage wird geändert. Die Anforderung bleibt in diesem Zustand, bis die Änderung vollständig bearbeitet oder die Anforderung gelöscht wird. Nur ein `maintain`-Flottentyp kann geändert werden. Dieser Status gilt nicht für die anderen Anforderungstypen.

`deleted_running`

Die EC2 Flottenanfrage wird gelöscht und startet keine weiteren Spot-Instances. Die bestehenden Instances laufen weiter, bis sie unterbrochen oder manuell beendet werden. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis alle Instances unterbrochen oder beendet wurden. Nach

dem Löschen der EC2 Flottenanforderung `request` kann es nur eine EC2 Flotte des Typs `maintain` oder aktive Instances geben. Eine gelöschte `instant`-Flotte mit laufenden Instances wird nicht unterstützt. Dieser Status gilt nicht für `instant`-Flotten.

`deleted_terminating`

Die EC2 Flottenanfrage wird gelöscht und die zugehörigen Instanzen werden beendet. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis alle Instances beendet wurden.

`deleted`

Die EC2 Flottenanfrage wurde gelöscht und hat keine laufenden Instances. Die Anforderung wird zwei Tage nach Beendigung der zugehörigen Instances gelöscht.

EC2 Voraussetzungen für die Flotte

Um eine EC2 Flotte zu erstellen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Startvorlage
- Servicebezogene Rolle für Fleet EC2
- Gewähren Sie Zugriff auf vom Kunden verwaltete Schlüssel zur Verwendung mit verschlüsselten AMIs und EBS-Snapshots
- Berechtigungen für EC2 Flottenbenutzer

Startvorlage

Eine Startvorlage gibt die Konfigurationsinformationen über die zu startenden Instances an, wie beispielsweise den Instance-Typ und die Availability Zone. Weitere Informationen über Startvorlagen finden Sie unter Instance-Startparameter in EC2 Amazon-Startvorlagen speichern.

Servicebezogene Rolle für Fleet EC2

Die `AWSServiceRoleForEC2Fleet` Rolle gewährt der EC2 Flotte die Berechtigung, Instances in Ihrem Namen anzufordern, zu starten, zu beenden und zu taggen. Amazon EC2 verwendet diese servicebezogene Rolle, um die folgenden Aktionen durchzuführen:

- `ec2:RunInstances` – Instances starten.
- `ec2:RequestSpotInstances` – Spot-Instances anfragen.
- `ec2:TerminateInstances` – Instances beenden.

- `ec2:DescribeImages`— Beschreiben Sie Amazon Machine Images (AMIs) für die Instances.
- `ec2:DescribeInstanceStatus` – Beschreiben des Status der Instances.
- `ec2:DescribeSubnets` – Beschreiben der Subnetze für Instances.
- `ec2:CreateTags`— Fügen Sie der EC2 Flotte, den Instances und den Volumes Tags hinzu.

Stellen Sie sicher, dass diese Rolle existiert, bevor Sie die AWS CLI oder eine API verwenden, um eine EC2 Flotte zu erstellen.

> **Note**
>
> Für eine `instant` EC2 Flotte ist diese Rolle nicht erforderlich.

Um die Rolle anzulegen, verwenden Sie die IAM-Konsole wie folgt.

Um die AWSService RoleFor EC2 Flottenrolle für EC2 Fleet zu erstellen

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen aus.
3. Wählen Sie Create role (Rolle erstellen) aus.
4. Gehen Sie auf der Seite Select trusted entity (Vertrauenswürdige Entität auswählen) wie folgt vor:

   a. Wählen Sie unter Vertrauenswürdiger Entitätstyp die Option AWS -Service aus.

   b. Wählen Sie unter Anwendungsfall für Service oder Anwendungsfall die Option EC2 - Flotte aus.

   > **Tip**
   >
   > Achten Sie darauf, dass Sie EC2 — Flotte wählen. Wenn Sie wählen EC2, wird der Anwendungsfall EC2 — Fleet nicht in der Liste der Anwendungsfälle angezeigt. Der Anwendungsfall EC2 - Fleet erstellt automatisch eine Richtlinie mit den erforderlichen IAM-Berechtigungen und schlägt AWSServiceRoleForEC2Fleet als Rollennamen vor.

   c. Wählen Sie Weiter aus.

5. Wählen Sie auf der Seite Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) die Option Next (Weiter) aus.
6. Wählen Sie auf der Seite Benennen, Überprüfen und Erstellen die Option Rolle erstellen aus.

Wenn Sie EC2 Fleet nicht mehr verwenden müssen, empfehlen wir Ihnen, die AWSServiceRoleForEC2Fleet-Rolle zu löschen. Nachdem diese Rolle aus Ihrem Konto gelöscht wurde, können Sie die Rolle erneut anlegen, wenn Sie eine andere Flotte anlegen.

Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.

Gewähren Sie Zugriff auf vom Kunden verwaltete Schlüssel zur Verwendung mit verschlüsselten AMIs und EBS-Snapshots

Wenn Sie in Ihrer EC2 Flotte ein verschlüsseltes AMI oder einen verschlüsselten Amazon EBS-Snapshot angeben und einen AWS KMS Schlüssel für die Verschlüsselung verwenden, müssen Sie der AWSServiceRoleForEC2Flottenrolle die Erlaubnis erteilen, den vom Kunden verwalteten Schlüssel zu verwenden, damit Amazon Instances in Ihrem Namen starten EC2 kann. Dazu müssen Sie dem vom Kunden verwalteten Schlüssel eine Erteilung hinzufügen, wie im Folgenden gezeigt:

Bei der Einrichtung von Berechtigungen ist die Erteilung von Berechtigung eine Alternative zu Schüsselrichtlinien. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Erteilungen und Verwenden von Schlüsselrichtlinien in AWS KMS im Entwicklerhandbuch für AWS Key Management Service .

Um der AWSService RoleFor EC2 Flottenrolle Berechtigungen zur Verwendung des vom Kunden verwalteten Schlüssels zu erteilen

- Verwenden Sie den Befehl create-grant, um dem vom Kunden verwalteten Schlüssel einen Grant hinzuzufügen und den Principal (die dienstbezogene AWSServiceRoleForEC2Flottenrolle) anzugeben, der die Berechtigung zur Ausführung der durch die Gewährung erlaubten Operationen erhält. Der vom Kunden verwaltete Schlüssel wird durch den `key-id`-Parameter und den ARN des vom Kunden verwalteten Schlüssels angegeben. Der Principal wird durch den `grantee-principal` Parameter und den ARN der mit dem AWSServiceRoleForEC2Fleet-Service verknüpften Rolle angegeben.

```
aws kms create-grant \
    --region us-east-1 \
    --key-id arn:aws:kms:us-
east-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
```

```
    --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/AWSServiceRoleForEC2Fleet \
    --operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
 "GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
 "ReEncryptTo"
```

Berechtigungen für EC2 Flottenbenutzer

Wenn Ihre Benutzer eine EC2 Flotte erstellen oder verwalten, stellen Sie sicher, dass Sie ihnen die erforderlichen Berechtigungen gewähren.

Um eine Richtlinie für EC2 Fleet zu erstellen

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Create policy (Richtlinie erstellen) die Registerkarte JSON, ersetzen Sie den Text durch den im Folgenden gezeigten Text, und wählen Sie Review policy (Richtlinie überprüfen).

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "iam:ListRoles",
              "iam:PassRole",
              "iam:ListInstanceProfiles"
            ],
            "Resource":"arn:aws:iam::123456789012:role/DevTeam*"
        }
    ]
}
```

Das `ec2:*` gewährt einem Benutzer die Erlaubnis, alle EC2 Amazon-API-Aktionen aufzurufen. Um den Benutzer auf bestimmte EC2 Amazon-API-Aktionen zu beschränken, geben Sie stattdessen diese Aktionen an.

Der Benutzer muss berechtigt sein, die `iam:ListRoles` Aktion zum Auflisten vorhandener IAM-Rollen, die `iam:PassRole` Aktion zum Angeben der EC2 Flottenrolle und die `iam:ListInstanceProfiles` Aktion zum Auflisten vorhandener Instance-Profile aufzurufen.

(Optional) Um einem Benutzer das Erstellen von Rollen oder Instance-Profilen mithilfe der IAM-Konsole zu ermöglichen, müssen Sie der Richtlinie auch die folgenden Aktionen hinzufügen:

- `iam:AddRoleToInstanceProfile`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreateInstanceProfile`
- `iam:CreateRole`
- `iam:GetRole`
- `iam:ListPolicies`

5. Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie überprüfen) einen Richtlinienamen und eine Beschreibung ein und wählen Sie anschließend Create policy (Richtlinie erstellen) aus.
6. Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

   - Benutzer und Gruppen in: AWS IAM Identity Center

     Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

   - Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

     Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.

   - IAM-Benutzer:

     - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
     - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen Sie eine EC2 Flotte

Um eine EC2 Flotte zu erstellen, definieren Sie die Flottenkonfiguration in einer JSON-Datei und verweisen Sie mit dem Befehl create-fleet auf die Datei. In der JSON-Datei müssen Sie die Gesamtzielkapazität für die Flotte angeben, separate Zielkapazitäten für Spot Instances und On-Demand-Instances sowie eine Startvorlage angeben, die Konfiguration für die Instances in der Flotte definiert, z. B. eine AMI, einen Instance-Typ, ein Subnetz oder eine Availability Zone, und eine oder mehrere Sicherheitsgruppen. Sie können optional zusätzliche Konfigurationen angeben, z. B. Parameter zum Überschreiben der Konfiguration der Startvorlage, Zuweisungsstrategien für die Auswahl von Spot-Instances und On-Demand-Instances aus den EC2 Kapazitätspools und den Höchstbetrag, den Sie bereit sind, für die Flotte zu zahlen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsoptionen für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte.

Die EC2 Flotte startet On-Demand-Instances, wenn Kapazität verfügbar ist, und Spot-Instances, wenn Ihr Höchstpreis den Spot-Preis übersteigt und Kapazität verfügbar ist.

Wenn Ihre Flotte Spot-Instances umfasst und dem Typ entsprichtmaintain, versucht Amazon, EC2 die Zielkapazität Ihrer Flotte aufrechtzuerhalten, wenn Ihre Spot-Instances unterbrochen werden.

EC2 Einschränkungen bei der Flotte

Für EC2 Fleet gelten die folgenden Einschränkungen:

- Das Erstellen einer EC2 Flotte ist nur über die EC2 Amazon-API, AWS CLIAWS SDKs, und verfügbar AWS CloudFormation.
- Eine EC2 Flottenanfrage kann sich nicht über mehrere AWS Regionen erstrecken. Sie müssen für jede Region eine separate EC2 Flotte erstellen.
- Eine EC2 Flottenanfrage kann sich nicht über verschiedene Subnetze derselben Availability Zone erstrecken.

Erstellen Sie eine Flotte EC2

Um eine Flotte von Instances mit EC2 Fleet zu starten, müssen Sie in Ihrer Flottenanforderung nur die folgenden Parameter angeben, und die Flotte verwendet die Standardwerte für die anderen Parameter:

- `LaunchTemplateId` oder `LaunchTemplateName` – Gibt die zu verwendende Startvorlage an (die die Parameter für die zu startenden Instances enthält, wie beispielsweise den Instance-Typ, die Availability Zone)

- `TotalTargetCapacity` – Gibt die Gesamtzielkapazität für die Flotte an
- `DefaultTargetCapacityType` – Gibt an, ob die Standardkaufoption On-Demand oder Spot ist

Um die in der Startvorlage angegebenen Parameter außer Kraft zu setzen, können Sie eine oder mehrere Überschreibungen angeben. Jede Überschreibung kann nach Instance-Typ, Availability Zone, Subnetz und Höchstpreis variieren und eine unterschiedliche gewichtete Kapazität beinhalten. Als Alternative zur Angabe eines Instance-Typs können Sie die Attribute angeben, die eine Instance haben muss, und Amazon EC2 identifiziert alle Instance-Typen mit diesen Attributen. Weitere Informationen finden Sie unter Geben Sie Attribute für die Auswahl des Instance-Typs für EC2 Fleet oder Spot-Flotte an.

Für EC2 Flotten des Typs `instant` können Sie anstelle der AMI-ID einen Systems Manager Manager-Parameter angeben. Sie können den Systems-Manager-Parameter in der Überschreibung oder in der Startvorlage angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines Systems-Manager-Parameters anstelle einer AMI-ID.

Die Flottenparameter in einer JSON-Datei angeben. Informationen zu allen möglichen Parametern, die Sie angeben können, finden Sie unter Alle EC2 Flottenkonfigurationsoptionen anzeigen.

Flottenkonfigurationsbeispiele finden Sie unter CLI-Beispielkonfigurationen für EC2 Fleet.

Derzeit gibt es keine Konsolenunterstützung für die Erstellung einer EC2 Flotte.

Um eine EC2 Flotte zu erstellen

Verwenden Sie den Befehl create-fleet, um die Flotte zu erstellen, und geben Sie die JSON-Datei an, die die Flottenkonfigurationsparameter enthält.

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://file_name.json
```

Es folgt eine Beispielausgabe für eine Flotte des Typs `request` oder `maintain`:

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

Es folgt eine Beispielausgabe für eine Flotte des Typs `instant`, die die Zielkapazität gestartet hat:

```
{
```

```
  "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
  "Errors": [],
  "Instances": [
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c5.large",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "InstanceIds": [
        "i-1234567890abcdef0",
        "i-9876543210abcdef9"
      ],
      "InstanceType": "c5.large",
      "Platform": null
    },
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c4.large",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "InstanceIds": [
        "i-5678901234abcdef0",
        "i-5432109876abcdef9"
      ]
  ]
}
```


Es folgt eine Beispielausgabe für eine Flotte des Typs `instant`, die die Zielkapazität teilweise mit Fehlern für Instances gestartet hat, die nicht gestartet wurden:

```
{
  "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
  "Errors": [
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c4.xlarge",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "ErrorCode": "InsufficientInstanceCapacity",
      "ErrorMessage": ""
    },
  ],
  "Instances": [
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c5.large",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "InstanceIds": [
        "i-1234567890abcdef0",
        "i-9876543210abcdef9"
      ]
  ]
}
```


Es folgt eine Beispielausgabe für eine Flotte des Typs `instant`, die keine Instances gestartet hat:


```
{
  "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
```

```
  "Errors": [
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c4.xlarge",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "ErrorCode": "InsufficientCapacity",
      "ErrorMessage": ""
    },
    {
      "LaunchTemplateAndOverrides": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-01234a567b8910abcEXAMPLE",
          "Version": "1"
        },
        "Overrides": {
          "InstanceType": "c5.large",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a",
        }
      },
      "Lifecycle": "on-demand",
      "ErrorCode": "InsufficientCapacity",
      "ErrorMessage": ""
    },
  ],
  "Instances": []
}
```

Erstellen Sie eine EC2 Flotte, die fehlerhafte Spot-Instances ersetzt

EC2 Fleet überprüft alle zwei Minuten den Integritätsstatus der Instances in der Flotte. Der Zustand einer Instance lautet entweder `healthy` oder `unhealthy`.

EC2 Fleet ermittelt den Integritätsstatus einer Instance anhand der von Amazon bereitgestellten Statuschecks EC2. Eine Instance wird als `unhealthy` bestimmt, wenn der Status der Instance-

Statusprüfung oder der Systemstatusprüfung für drei aufeinanderfolgende Zustandsprüfungen `impaired` ist. Weitere Informationen finden Sie unter Statuschecks für EC2 Amazon-Instances.

Sie können Ihre Flotte so konfigurieren, dass nicht voll funktionsfähige Spot-Instances ersetzt werden. Nach der Festlegung von `ReplaceUnhealthyInstances` auf `true` wird eine Spot Instance ersetzt, wenn sie als `unhealthy` gemeldet wird. Die Flotte kann die Zielkapazität einige Minuten lang unterschreiten, während eine nicht voll funktionsfähige Spot-Instance ersetzt wird.

Voraussetzungen

- Der Ersatz von Gesundheitschecks wird nur für EC2 Flotten unterstützt, die eine Zielkapazität beibehalten (Flotten vom Typ`maintain`), nicht für Flotten des Typs oder. `request` `instant`
- Der Austausch von Zustandsprüfungen wird nur für Spot-Instances unterstützt. Dieses Feature wird für On-Demand-Instances nicht unterstützt.
- Sie können Ihre EC2 Flotte so konfigurieren, dass fehlerhafte Instances nur ersetzt werden, wenn Sie sie erstellen.
- Benutzer können die Ersetzung im Rahmen von Zustandsprüfungen nur verwenden, wenn sie über die Berechtigung zum Aufrufen der `ec2:DescribeInstanceStatus`-Aktion verfügen.

Um eine EC2 Flotte so zu konfigurieren, dass sie fehlerhafte Spot-Instances ersetzt

1. Verwenden Sie die Informationen zum Erstellen einer EC2 Flotte inErstellen Sie eine Flotte EC2 .
2. Um die Flotte so zu konfigurieren, dass sie nicht voll funktionsfähige Spot Instances ersetzt, geben Sie in der JSON-Datei für `ReplaceUnhealthyInstances` `true` an.

Alle EC2 Flottenkonfigurationsoptionen anzeigen

Um die vollständige Liste der EC2 Flottenkonfigurationsparameter anzuzeigen, können Sie eine JSON-Datei generieren. Eine Beschreibung der einzelnen Parameter finden Sie unter create-fleet.

Um eine JSON-Datei mit allen möglichen EC2 Fleet-Parametern zu generieren

Verwenden Sie den Befehl create-fleet (AWS CLI) und den `--generate-cli-skeleton` Parameter, um eine EC2 Fleet-JSON-Datei zu generieren, und leiten Sie die Ausgabe in eine Datei weiter, um sie zu speichern.

```
aws ec2 create-fleet \
    --generate-cli-skeleton input > ec2createfleet.json
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "DryRun": true,
    "ClientToken": "",
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "price-capacity-optimized",
        "MaintenanceStrategies": {
            "CapacityRebalance": {
                "ReplacementStrategy": "launch"
            }
        },
        "InstanceInterruptionBehavior": "hibernate",
        "InstancePoolsToUseCount": 0,
        "SingleInstanceType": true,
        "SingleAvailabilityZone": true,
        "MinTargetCapacity": 0,
        "MaxTotalPrice": ""
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "prioritized",
        "CapacityReservationOptions": {
            "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
        },
        "SingleInstanceType": true,
        "SingleAvailabilityZone": true,
        "MinTargetCapacity": 0,
        "MaxTotalPrice": ""
    },
    "ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "",
                "LaunchTemplateName": "",
                "Version": ""
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "r5.metal",
                    "MaxPrice": "",
                    "SubnetId": "",
                    "AvailabilityZone": "",
                    "WeightedCapacity": 0.0,
```

```
                    "Priority": 0.0,
                    "Placement": {
                        "AvailabilityZone": "",
                        "Affinity": "",
                        "GroupName": "",
                        "PartitionNumber": 0,
                        "HostId": "",
                        "Tenancy": "dedicated",
                        "SpreadDomain": "",
                        "HostResourceGroupArn": ""
                    },
                    "InstanceRequirements": {
                        "VCpuCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        },
                        "MemoryMiB": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        },
                        "CpuManufacturers": [
                            "amd"
                        ],
                        "MemoryGiBPerVCpu": {
                            "Min": 0.0,
                            "Max": 0.0
                        },
                        "ExcludedInstanceTypes": [
                            ""
                        ],
                        "InstanceGenerations": [
                            "previous"
                        ],
                        "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
                        "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
                        "BareMetal": "included",
                        "BurstablePerformance": "required",
                        "RequireHibernateSupport": true,
                        "NetworkInterfaceCount": {
                            "Min": 0,
                            "Max": 0
                        },
                        "LocalStorage": "excluded",
                        "LocalStorageTypes": [
```

```
                        "ssd"
                    ],
                    "TotalLocalStorageGB": {
                        "Min": 0.0,
                        "Max": 0.0
                    },
                    "BaselineEbsBandwidthMbps": {
                        "Min": 0,
                        "Max": 0
                    },
                    "AcceleratorTypes": [
                        "inference"
                    ],
                    "AcceleratorCount": {
                        "Min": 0,
                        "Max": 0
                    },
                    "AcceleratorManufacturers": [
                        "amd"
                    ],
                    "AcceleratorNames": [
                        "a100"
                    ],
                    "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
                        "Min": 0,
                        "Max": 0
                    }
                }
            }
        ]
    }
],
"TargetCapacitySpecification": {
    "TotalTargetCapacity": 0,
    "OnDemandTargetCapacity": 0,
    "SpotTargetCapacity": 0,
    "DefaultTargetCapacityType": "on-demand",
    "TargetCapacityUnitType": "memory-mib"
},
"TerminateInstancesWithExpiration": true,
"Type": "instant",
"ValidFrom": "1970-01-01T00:00:00",
"ValidUntil": "1970-01-01T00:00:00",
"ReplaceUnhealthyInstances": true,
```

```
    "TagSpecifications": [
        {
            "ResourceType": "fleet",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "",
                    "Value": ""
                }
            ]
        }
    ],
    "Context": ""
}
```

Kennzeichnen Sie eine neue oder bestehende EC2 Fleet-Anfrage sowie die Instances und Volumes, die sie startet

Um Ihre EC2 Flottenanfragen und die damit gestarteten Instances und Volumes zu kategorisieren und zu verwalten, können Sie sie mit benutzerdefinierten Metadaten kennzeichnen. Sie können einer EC2 Flottenanfrage bei der Erstellung oder danach ein Tag zuweisen. Ebenso können Sie den Instances und Volumes ein Tag zuweisen, wenn sie von der Flotte gestartet werden oder später.

Wenn Sie eine Flottenanforderung markieren, werden die Instances und Volumes, die von der Flotte gestartet werden, nicht automatisch markiert. Sie müssen die von der Flotte gestarteten Instances und Volumes explizit markieren. Sie können festlegen, dass Tags nur der Flottenanforderung, nur den Instances, die von der Flotte gestartet werden oder nur den Volumes zugewiesen werden, die den Instances zugeordnet sind, die von der Flotte gestartet wurden oder allen von ihnen.

> **Note**
>
> Bei `instant`-Flottentypen können Sie Volumes markieren, die an On-Demand-Instances und Spot-Instances angehängt sind. Bei `request`- oder `maintain`-Flottentypen können Sie nur Volumes markieren, die an On-Demand-Instances angehängt sind.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von Tags (Markierungen) finden Sie unter Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.

Voraussetzung

Gewähren Sie dem Benutzer die Berechtigung zum Markieren von Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Markieren von Ressourcen.

So gewähren Sie einem Benutzer die Berechtigung zum Markieren von Ressourcen

Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, die Folgendes beinhaltet:

- Die Aktion `ec2:CreateTags`. Dadurch erhält der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen von Tags.
- Die Aktion `ec2:CreateFleet`. Dadurch erhält der Benutzer die Erlaubnis, eine EC2 Flottenanfrage zu erstellen.
- Für `Resource` wird empfohlen, dass Sie `"*"` angeben. Dadurch können Benutzer alle Ressourcentypen markieren.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TagEC2FleetRequest",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateFleet"
            ],
            "Resource": "*"
}
```

Important

Derzeit unterstützen wir keine Berechtigungen auf Ressourcenebene für die `create-fleet`-Ressource. Wenn Sie `create-fleet` als Ressource angeben, erhalten Sie eine nicht autorisierte Ausnahme, wenn Sie versuchen, die Flotte zu markieren. Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die Richtlinie nicht festgelegt wird.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateFleet"
```

```
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:create-fleet/*"
}
```

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.
- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Um eine neue EC2 Flottenanfrage zu taggen

Um eine EC2 Flottenanfrage bei der Erstellung zu taggen, geben Sie das Schlüssel-Wert-Paar in der JSON-Datei an, die zur Erstellung der Flotte verwendet wurde. Der Wert für `ResourceType` muss `fleet` sein. Wenn Sie einen anderen Wert angeben, schlägt die Flottenanforderung fehl.

Um Instances und Volumes zu taggen, die von einer Flotte gestartet wurden EC2

Um Instances und Volumes zu taggen, wenn sie von der Flotte gestartet werden, geben Sie die Tags in der Startvorlage an, auf die in der EC2 Flottenanfrage verwiesen wird.

> **Note**
>
> Sie können keine an Spot-Instances angehängt Volumes markieren, die von einem `request`- oder `maintain`-Flottentyp gestartet werden.

Um eine bestehende EC2 Flottenanfrage, Instance und ein Volume zu taggen

Verwenden Sie den Befehl create-tags, um vorhandene Ressourcen zu markieren.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources fleet-12a34b55-67cd-8ef9-
ba9b-9208dEXAMPLE i-1234567890abcdef0 vol-1234567890EXAMPLE \
    --tags Key=purpose,Value=test
```

Beschreiben Sie eine EC2 Flotte, ihre Instanzen und ihre Ereignisse

Sie können Ihre EC2 Flottenkonfiguration, die Instances in Ihrer EC2 Flotte und den Ereignisverlauf Ihrer EC2 Flotte beschreiben.

Aufgaben

- Beschreiben Sie Ihre EC2 Flotte
- Beschreiben Sie alle Instanzen in Ihrer Flotte EC2
- Beschreiben Sie den Ereignisverlauf für Ihre Flotte EC2

Beschreiben Sie Ihre EC2 Flotte

AWS CLI

Um Ihre EC2 Flotte zu beschreiben

Verwenden Sie den Befehl describe-fleets.

```
aws ec2 describe-fleets \
    --fleet-ids fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Fleets": [
        {
            "ActivityStatus": "fulfilled",
            "CreateTime": "2022-02-09T03:35:52+00:00",
            "FleetId": "fleet-364457cd-3a7a-4ed9-83d0-7b63e51bb1b7",
```

```
            "FleetState": "active",
            "ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
            "FulfilledCapacity": 2.0,
            "FulfilledOnDemandCapacity": 0.0,
            "LaunchTemplateConfigs": [
                {
                    "LaunchTemplateSpecification": {
                        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                        "Version": "$Latest"
                    }
                }
            ],
            "TargetCapacitySpecification": {
                "TotalTargetCapacity": 2,
                "OnDemandTargetCapacity": 0,
                "SpotTargetCapacity": 2,
                "DefaultTargetCapacityType": "spot"
            },
            "TerminateInstancesWithExpiration": false,
            "Type": "maintain",
            "ReplaceUnhealthyInstances": false,
            "SpotOptions": {
                "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
                "InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
            },
            "OnDemandOptions": {
                "AllocationStrategy": "lowestPrice"
            }
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um Ihre Flotte zu beschreiben EC2

Verwenden Sie das Get-EC2FleetListCmdlet.

```
Get-EC2FleetList `
    -FleetId fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Beschreiben Sie alle Instanzen in Ihrer Flotte EC2

Die zurückgegebene Liste der laufenden Instances wird regelmäßig aktualisiert und kann veraltet sein.

AWS CLI

Um die Instances für die angegebene EC2 Flotte zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-fleet-instances-Befehl.

```
aws ec2 describe-fleet-instances \
    --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "ActiveInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-09cd595998cb3765e",
            "InstanceHealth": "healthy",
            "InstanceType": "m4.large",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-86k84j6p"
        },
        {
            "InstanceId": "i-09cf95167ca219f17",
            "InstanceHealth": "healthy",
            "InstanceType": "m4.large",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-dvxi7fsm"
        }
    ],
    "FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
```

PowerShell

Um die Instances für die angegebene EC2 Flotte zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2FleetInstanceListCmdlet.

```
Get-EC2FleetInstanceList `
```

```
    -FleetId fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Beschreiben Sie den Ereignisverlauf für Ihre Flotte EC2

Weitere Informationen zu den Ereignissen in der Eventhistorie finden Sie unterEC2 Arten von Flottenereignissen.

AWS CLI

Um die Ereignisse für die angegebene EC2 Flotte zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-fleet-history-Befehl.

```
aws ec2 describe-fleet-history \
    --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --start-time 2020-06-01T00:00:00Z
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "HistoryRecords": [
        {
            "EventInformation": {
                "EventSubType": "submitted"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:05.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventSubType": "active"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:15.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "t2.small, ami-07c8bc5c1ce9598c3, ...",
                "EventSubType": "progress"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
```

```
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
                "EventSubType": "launched",
                "InstanceId": "i-083a1c446e66085d2"
            },
            "EventType": "instanceChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
                "EventSubType": "launched",
                "InstanceId": "i-090db02406cc3c2d6"
            },
            "EventType": "instanceChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        }
    ],
    "FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
    "LastEvaluatedTime": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
    "StartTime": "2020-06-01T00:00:00.000Z"
}
```

PowerShell

Um die Ereignisse für die angegebene EC2 Flotte zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2FleetHistoryCmdlet.

```
Get-EC2FleetHistory `
    -FleetId fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE `
    -UtcStartTime 2020-06-01T00:00:00Z
```

Modifizieren Sie eine Flotte EC2

Sie können die Gesamtzielkapazität, die Spot-Kapazität und die On-Demand-Kapazität einer EC2 Flotte ändern. Sie können auch festlegen, ob laufende Instances beendet werden sollen, wenn die neue Gesamtzielkapazität unter die aktuelle Größe der Flotte fällt.

Überlegungen

Beachten Sie bei der Änderung einer EC2 Flotte Folgendes:

- Flottenart — Sie können nur einen EC2 Flottentyp ändern`maintain`. Sie können eine EC2 Flotte vom Typ `request` oder nicht änder`instant`.
- Flottenparameter — Sie können die folgenden Parameter einer EC2 Flotte ändern:
  - `target-capacity-specification` – Zielkapazität erhöhen oder verringern für:
    - `TotalTargetCapacity`
    - `OnDemandTargetCapacity`
    - `SpotTargetCapacity`
  - `excess-capacity-termination-policy`— Ob laufende Instances beendet werden sollen, wenn die Gesamtzielkapazität der EC2 Flotte unter die aktuelle Flottengröße sinkt. Gültige Werte für sind:
    - `no-termination`
    - `termination`
- Verhalten der Flotte bei Erhöhung der Gesamtzielkapazität — Wenn Sie die Gesamtzielkapazität erhöhen, startet die EC2 Flotte die zusätzlichen Instances entsprechend der angegebenen Instance-Kaufoption`DefaultTargetCapacityType`, bei der es sich entweder um On-Demand-Instances oder Spot-Instances handelt, und entsprechend der angegebenen Zuweisungsstrategie.
- Verhalten der Flotte bei Verringerung der Spot-Zielkapazität — Wenn Sie die Spot-Zielkapazität verringern, löscht die EC2 Flotte alle offenen Anfragen, die die neue Zielkapazität überschreiten. Sie können anfordern, dass die Spot-Flotte Spot Instances beendet, bis die Größe der Flotte die neue Zielkapazität erreicht. Wenn eine EC2 Flotte eine Spot-Instance beendet, weil die Zielkapazität verringert wurde, erhält die Instance eine Benachrichtigung über eine Unterbrechung der Spot-Instance.

  Instances werden auf der Grundlage der Zuweisungsstrategie zur Kündigung ausgewählt:
  - `capacity-optimized`— Beendet Instances aus Pools mit der geringsten verfügbaren Kapazität.
  - `price-capacity-optimized`— Verwendet eine Kombination aus Preis und verfügbarer Kapazität: beendet Instances aus Pools mit der geringsten verfügbaren Kapazität, die aber unter diesen Pools am teuersten sind.
  - `diversified`— Beendet Instances in allen Pools.
  - `lowest-price`— Beendet Instances aus Pools mit dem höchsten Preis.

Alternativ können Sie verlangen, dass EC2 Fleet die aktuelle Größe der Flotte beibehält, aber keine Spot-Instances ersetzt, die unterbrochen wurden oder die Sie manuell beenden.

- Flottenstatus — Sie können eine EC2 Flotte ändern, die sich im `active` Status `submitted` oder befindet. Wenn Sie eine Flotte ändern, wird sie in den `modifying`-Zustand versetzt.

Befehle zum Ändern einer EC2 Flotte

AWS CLI

Um die Gesamtzielkapazität einer EC2 Flotte zu ändern

Verwenden Sie den Befehl modify-fleet.

```
aws ec2 modify-fleet \
    --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --target-capacity-specification TotalTargetCapacity=20
```

Wenn Sie die Zielkapazität verringern, aber die aktuelle Größe der Flotte beibehalten möchten, können Sie das vorherige Beispiel wie folgt ändern.

```
aws ec2 modify-fleet \
    --fleet-id fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --target-capacity-specification TotalTargetCapacity=10 \
    --excess-capacity-termination-policy no-termination
```

PowerShell

Um die Gesamtzielkapazität einer EC2 Flotte zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2FleetCmdlet.

```
Edit-EC2Fleet `
    -FleetId "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TargetCapacitySpecification_TotalTargetCapacity 20
```

Wenn Sie die Zielkapazität verringern, aber die aktuelle Größe der Flotte beibehalten möchten, können Sie das vorherige Beispiel wie folgt ändern.

```
Edit-EC2Fleet `
    -FleetId "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
```

```
    -TargetCapacitySpecification_TotalTargetCapacity 20 `
    -ExcessCapacityTerminationPolicy "NoTermination"
```

Löschen Sie eine EC2 Flottenanfrage und die Instances in der Flotte

Wenn Sie eine EC2 Flottenanfrage nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Nachdem Sie eine Flottenanforderung gelöscht haben, werden alle der Flotte zugeordneten Spot-Anfragen abgebrochen, sodass keine neuen Spot Instances gestartet werden.

Wenn Sie eine EC2 Flottenanfrage löschen, müssen Sie auch angeben, ob Sie alle zugehörigen Instanzen beenden möchten. Dazu gehören sowohl On-Demand-Instances als auch Spot-Instances. Bei `instant` Flotten muss EC2 Fleet die Instances beenden, wenn die Flotte gelöscht wird. Eine gelöschte `instant`-Flotte mit laufenden Instances wird nicht unterstützt.

Wenn Sie festlegen, dass die Instances beendet werden müssen, wenn die Flottenanforderung abgebrochen wird, wechselt die Flottenanforderung in den `deleted_terminating`-Status. Andernfalls befindet sie sich im `deleted_running`-Zustand und die Instances werden weiter ausgeführt, bis sie unterbrochen oder von Ihnen manuell beendet werden.

Einschränkungen

- Sie können bis zu 25 Flotten vom Typ `instant` in einem einzigen Vorgang löschen.
- Sie können bis zu 100 Flotten vom Typ `maintain` oder `request` in einem Vorgang löschen.
- Sie können bis zu 125 Flotten in einem einzigen Vorgang löschen, sofern Sie das oben angegebene Kontingent für jeden Flottentyp nicht überschreiten.
- Wenn Sie die angegebene Anzahl an zu löschenden Flotten überschreiten, werden keine Flotten gelöscht.
- Eine gelöschte `instant`-Flotte mit laufenden Instances wird nicht unterstützt. Wenn Sie eine `instant` Flotte löschen, beendet Amazon EC2 automatisch alle ihre Instances. Bei `instant` Flotten mit mehr als 1000 Instances schlägt die Löschanfrage möglicherweise fehl. Wenn Ihre Flotte über mehr als 1000 Instances verfügt, beenden Sie die meisten Instances zunächst manuell, sodass 1.000 oder weniger übrig bleiben. Löschen Sie dann die Flotte, und die verbleibenden Instances werden automatisch beendet.

AWS CLI

Um eine EC2 Flottenanfrage zu löschen und die zugehörigen Instanzen zu beenden

Verwenden Sie den Befehl delete-fleets mit der Option. `--terminate-instances`

```
aws ec2 delete-fleets \
    --fleet-ids fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --terminate-instances
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "UnsuccessfulFleetDeletions": [],
    "SuccessfulFleetDeletions": [
        {
            "CurrentFleetState": "deleted_terminating",
            "PreviousFleetState": "active",
            "FleetId": "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

Um eine EC2 Flottenanfrage zu löschen, ohne die zugehörigen Instanzen zu beenden

Ändern Sie das vorherige Beispiel, indem Sie stattdessen die `--no-terminate-instances` Option verwenden. Beachten Sie, dass `--no-terminate-instances` dies für `instant` Flotten nicht unterstützt wird.

```
aws ec2 delete-fleets \
    --fleet-ids fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --no-terminate-instances
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "UnsuccessfulFleetDeletions": [],
    "SuccessfulFleetDeletions": [
        {
            "CurrentFleetState": "deleted_running",
            "PreviousFleetState": "active",
            "FleetId": "fleet-4b8aaae8-dfb5-436d-a4c6-3dafa4c6b7dcEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um eine EC2 Flottenanfrage zu löschen und ihre Instances zu beenden

Verwenden Sie das Remove-EC2FleetCmdlet mit dem `-TerminateInstance` Parameter.

```
Remove-EC2Fleet `
    -FleetId "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TerminateInstance $true
```

Um eine EC2 Fleet-Anfrage zu löschen, ohne ihre Instanzen zu beenden

Ändern Sie das vorherige Beispiel, indem Sie den Wert des `-TerminateInstance` Parameters ändern.

```
Remove-EC2Fleet `
    -FleetId "fleet-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TerminateInstance $false
```

Beheben von Fehlern, wenn eine Flotte nicht gelöscht werden kann

Wenn eine EC2 Flottenanforderung nicht gelöscht werden kann, werden `UnsuccessfulFleetDeletions` in der Ausgabe die ID der EC2 Flottenanforderung, ein Fehlercode und eine Fehlermeldung zurückgegeben.

Die Fehlercodes sind:

- `ExceededInstantFleetNumForDeletion`
- `fleetIdDoesNotExist`
- `fleetIdMalformed`
- `fleetNotInDeletableState`
- `NoTerminateInstancesNotSupported`
- `UnauthorizedOperation`
- `unexpectedError`

Fehlerbehebung bei **`ExceededInstantFleetNumForDeletion`**

Wenn Sie versuchen, mehr als 25 `instant`-Flotten in einer einzigen Anfrage zu löschen, wird der `ExceededInstantFleetNumForDeletion`-Fehler zurückgegeben. Es folgt eine Beispielausgabe für diesen Fehler.

```
{
    "UnsuccessfulFleetDeletions": [
     {
          "FleetId": " fleet-5d130460-0c26-bfd9-2c32-0100a098f625",
          "Error": {
                 "Message": "Can’t delete more than 25 instant fleets in a single
 request.",
                 "Code": "ExceededInstantFleetNumForDeletion"
           }
     },
     {
           "FleetId": "fleet-9a941b23-0286-5bf4-2430-03a029a07e31",
           "Error": {
                 "Message": "Can’t delete more than 25 instant fleets in a single
 request.",
                 "Code": "ExceededInstantFleetNumForDeletion"
            }
     }
     .
     .
     .
     ],
     "SuccessfulFleetDeletions": []
}
```

Fehlerbehebung bei **`NoTerminateInstancesNotSupported`**

Wenn Sie angeben, dass die Instances in einer `instant`-Flotte beim Löschen der Flotte nicht beendet werden dürfen, wird der `NoTerminateInstancesNotSupported`-Fehler zurückgegeben. `--no-terminate-instances` wird nicht für `instant`-Flotten unterstützt. Es folgt eine Beispielausgabe für diesen Fehler.

```
{
      "UnsuccessfulFleetDeletions": [
            {
                 "FleetId": "fleet-5d130460-0c26-bfd9-2c32-0100a098f625",
                 "Error": {
```

```
                        "Message": "NoTerminateInstances option is not supported for
 instant fleet",
                        "Code": "NoTerminateInstancesNotSupported"
                    }
            }
        ],
        "SuccessfulFleetDeletions": []
}
```

Fehlerbehebung bei **`UnauthorizedOperation`**

Wenn Sie keine Berechtigung zum Beenden von Instances haben, erhalten Sie den `UnauthorizedOperation`-Fehler beim Löschen einer Flotte, die ihre Instances beenden muss. Das Folgende ist die Fehlerantwort.

```
<Response><Errors><Error><Code>UnauthorizedOperation</Code><Message>You are not
 authorized to perform this
operation. Encoded authorization failure message: VvuncIxj7Z_CPGNYXWqnuFV-
YjByeAU66Q9752NtQ-I3-qnDLWs6JLFd
KnSMMiq5s6cGqjjPtEDpsnGHzzyHasFHOaRYJpaDVravoW25azn6KNkUQQlFwhJyujt2dtNCdduJfrqcFYAjlEiRMkfDHt7
BHturzDK6A560Y2nDSUiMmAB1y9UNtqaZJ9SNe5sNxKMqZaqKtjRbk02RZu5V2vn9VMk6fm2aMVHbY9JhLvGypLcMUjtJ76
VPiU5v2s-
UgZ7h0p2yth6ysUdhlONg6dBYu8_y_HtEI54invCj4CoK0qawqzMNe6rcmCQHvtCxtXsbkgyaEbcwmrm2m01-
EMhekLFZeJLr
DtYOpYcEl4_nWFX1wtQDCnNNCmxnJZAoJvb3VMDYpDTsxjQv1PxODZuqWHs23YXWVywzgnLtHeRf2o4lUhGBw17mXsS07k7
PT9vrHtQiILor5VVTsjSPWg7edj__1rsnXhwPSu8gI48ZLRGrPQqFq0RmKO_QIE8N8s6NWzCK4yoX-9gDcheurOGpkprPIC
</Message></Error></Errors><RequestID>89b1215c-7814-40ae-a8db-41761f43f2b0</
RequestID></Response>
```

Um den Fehler zu beheben, müssen Sie die `ec2:TerminateInstances`-Aktion der IAM-Richtlinie hinzufügen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DeleteFleetsAndTerminateInstances",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DeleteFleets"
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Mit Spot-Flotten arbeiten

Zum Verwenden einer Spot-Flotte erstellen Sie eine Anforderung mit der Gesamtzielkapazität für Spot Instances, einem optionalen On-Demand-Anteil, und geben Sie entweder manuell ein AMI und ein Schlüsselpaar an oder geben Sie eine Startvorlage an, die die Konfiguration für die Instances in der Flotte enthält. Sie können optional zusätzliche Parameter angeben oder die Flotte Standardwerte verwenden lassen. Sie können die Flottenanforderung sowie ihre Instances und Volumes auch taggen, wenn Sie die Flotte erstellen.

Die Flotte startet On-Demand-Instances, wenn freie Kapazität vorhanden ist, und startet Spot Instances, wenn Ihr Höchstpreis den Spot-Preis übersteigt und Kapazität verfügbar ist.

Sobald Ihre Flotte gestartet ist, können Sie die Flottenanforderung, die Instances in der Flotte und alle Flottenereignisse beschreiben. Sie können bei Bedarf auch zusätzliche Tags zuweisen.

Wenn Sie Flottenparameter ändern müssen, z. B. die Gesamtzielkapazität, können Sie die Flotte ändern, vorausgesetzt, sie wurde so konfiguriert, dass sie die Kapazität beibehält. Sie können die Zielkapazität einer einmaligen Anfrage nach der Übermittlung nicht mehr ändern.

Eine Flotten-Anforderung bleibt solange aktiv, bis sie abläuft oder Sie sie verwerfen (löschen). Wenn Sie die Flottenanforderung stornieren, können Sie die Instances entweder beenden oder diese laufen lassen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sie laufen zu lassen, werden die On-Demand Instances ausgeführt, bis Sie sie beenden, und die Spot Instances laufen, bis sie unterbrochen werden oder Sie sie beenden.

Themen

- Status von Spot-Flotten-Anforderungen
- Spot-Flotten-Berechtigungen
- Erstellen einer Spot-Flotte
- Eine neue Spot-Flotte sowie die Instances und Volumes, die sie startet, markieren
- Beschreiben Sie eine Spot-Flotte-Anfrage, ihre Instanzen und den Ereignisverlauf
- Ändern einer Spot-Flotten-Anforderung
- Spot-Flotten-Anforderung abbrechen (löschen)

- Automatische Skalierung für Spot-Flotten verstehen

Status von Spot-Flotten-Anforderungen

Eine Spot-Flotte-Anfrage kann einen von verschiedenen Status haben, wobei jeder Status auf eine andere Phase des Lebenszyklus der Anfrage und der Verwaltung der Instances hinweist.

Eine Spot-Flotten-Anforderung einen der folgenden Status aufweisen:

`submitted`

Die Spot-Flotte-Anfrage wird geprüft und Amazon EC2 bereitet sich darauf vor, die angestrebte Anzahl von Instances zu starten. Wenn eine Anforderung Ihre Spot-Flottenlimits überschreiten würde, wird sie sofort abgebrochen.

`active`

Die Spot-Flotte wurde validiert und Amazon EC2 versucht, die angestrebte Anzahl laufender Spot-Instances aufrechtzuerhalten. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis sie geändert oder abgebrochen wird.

`modifying`

Die Spot-Flotten-Anforderung wird geändert. Die Anforderung bleibt in diesem Zustand, bis die Änderung vollständig bearbeitet oder die Anforderung abgebrochen wird. Nur ein `maintain`-Flottentyp kann geändert werden. Dieser Status gilt nicht für einen einmaligen `request`-Flottentyp.

`cancelled_running`

Die Spot-Flotte wird abgebrochen (gelöscht) und startet keine weiteren Spot Instances. Die bestehenden Instances laufen weiter, bis sie unterbrochen oder manuell beendet werden. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis alle Instances unterbrochen oder beendet wurden.

`cancelled_terminating`

Die Spot-Flotten-Anforderung ist abgebrochen (gelöscht) und die zugehörigen Instances sind beendet. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis alle Instances beendet wurden.

`cancelled`

Die Spot-Flotten-Anforderung ist abgebrochen (gelöscht) und hat keine ausgeführten Instances. Die Anforderung wird zwei Tage nach Beendigung der zugehörigen Instances gelöscht.

Spot-Flotten-Berechtigungen

Wenn Ihre Benutzer eine Spot-Flotte erstellen oder verwalten sollen, müssen Sie diesen die erforderlichen Berechtigungen gewähren.

Wenn Sie die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um eine Spot-Flotte zu erstellen, werden zwei serviceverknüpfte Rollen mit dem Namen `AWSServiceRoleForEC2SpotFleet` und und eine Rolle mit dem Namen `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role` erstelltAWSServiceRoleForEC2Spot, die der Spot-Flotte die Berechtigungen gewähren, Ressourcen in Ihrem Namen anzufordern, zu starten, zu beenden und zu taggen. Wenn Sie die AWS CLI oder eine API verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese Rollen vorhanden sind.

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen und die Rollen zu erstellen.

Berechtigungen und Rollen

- Benutzern die Berechtigung für Spot-Flotte gewähren
- Serviceverknüpfte Rolle für Spot-Flotte
- Serviceverknüpfte Rolle für Spot-Instances
- IAM-Rolle zum Markieren einer Spot-Flotte

Benutzern die Berechtigung für Spot-Flotte gewähren

Wenn Ihre Benutzer eine Spot-Flotte erstellen oder verwalten, stellen Sie sicher, dass Sie ihnen die erforderlichen Berechtigungen gewähren.

So erstellen Sie eine Richtlinie für Spot-Flotte

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Policies und Create policy aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Richtlinie erstellen die Option JSON aus und ersetzen Sie den Text durch Folgendes.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:RequestSpotFleet",
                "ec2:ModifySpotFleetRequest",
                "ec2:CancelSpotFleetRequests",
                "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
                "ec2:DescribeSpotFleetInstances",
                "ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "iam:ListRoles",
                "iam:ListInstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Die vorangehende Beispielrichtlinie gewährt einem Benutzer die Berechtigungen, die für die meisten Spot-Flotten-Anwendungsfälle erforderlich sind. Um den Benutzer auf bestimmte API-Aktionen zu beschränken, geben Sie stattdessen nur diese API-Aktionen an.

Erforderlich EC2 und IAM APIs

Folgendes APIs muss in der Richtlinie enthalten sein:

- `ec2:RunInstances` – erforderlich zum Launchen von Instances in einer Spot-Flotte
- `ec2:CreateTags` – erforderlich zum Markieren der Spot-Flotten-Anforderung, der Instances oder der Volumes
- `iam:PassRole` – erforderlich, um die Spot-Flotten-Rolle anzugeben

- `iam:CreateServiceLinkedRole` – erforderlich zum Erstellen der serviceverknüpften Rolle
- `iam:ListRoles` – erforderlich zum Aufzählen vorhandener IAM-Rollen
- `iam:ListInstanceProfiles` – erforderlich zum Aufzählen vorhandener Instance-Profile

> **Important**
>
> Wenn Sie in der Startspezifikation oder Startvorlage eine Rolle für das IAM-Instance-Profil angeben, müssen Sie dem Benutzer die Berechtigung gewähren, die Rolle an den Service zu übergeben. Schließen Sie hierzu in der IAM-Richtlinie `"arn:aws:iam::*:role/IamInstanceProfile-role"` als Ressource für die Aktion `iam:PassRole` ein. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Erteilen von Benutzerberechtigungen zur Übergabe einer Rolle an einen AWS Dienst.

Spot-Flotte APIs

Fügen Sie Ihrer Richtlinie bei Bedarf die folgenden Spot Fleet API-Aktionen hinzu:

- `ec2:RequestSpotFleet`
- `ec2:ModifySpotFleetRequest`
- `ec2:CancelSpotFleetRequests`
- `ec2:DescribeSpotFleetRequests`
- `ec2:DescribeSpotFleetInstances`
- `ec2:DescribeSpotFleetRequestHistory`

Optionales IAM APIs

(Optional) Um einem Benutzer das Erstellen von Rollen oder Instance-Profilen mithilfe der IAM-Konsole zu ermöglichen, müssen Sie der Richtlinie die folgenden Aktionen hinzufügen:

- `iam:AddRoleToInstanceProfile`
- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreateInstanceProfile`
- `iam:CreateRole`

- `iam:GetRole`
- `iam:ListPolicies`

4. Wählen Sie Review policy (Richtlinie prüfen) aus.
5. Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie überprüfen) einen Richtlinienamen und eine Beschreibung ein und wählen Sie anschließend Create policy (Richtlinie erstellen) aus.
6. Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

   - Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

     Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

   - Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

     Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.

   - IAM-Benutzer:
     - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
     - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Serviceverknüpfte Rolle für Spot-Flotte

Amazon EC2 verwendet dienstbezogene Rollen für die Berechtigungen, die erforderlich sind, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit einem Service verknüpft ist. AWS Mit Diensten verknüpfte Rollen bieten eine sichere Möglichkeit, Berechtigungen an AWS Dienste zu delegieren, da nur der verknüpfte Dienst eine dienstbezogene Rolle übernehmen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.

Amazon EC2 verwendet die benannte serviceverknüpfte Rolle AWSServiceRoleForEC2SpotFleet, um Instances in Ihrem Namen zu starten und zu verwalten.

> **Important**
>
> Wenn Sie in Ihrer Spot-Flotte ein verschlüsseltes AMI oder einen verschlüsselten Amazon EBS-Snapshot angeben, müssen Sie der AWSServiceRoleForEC2SpotFleetRolle die Berechtigung zur Verwendung des CMK erteilen, damit Amazon Instances in Ihrem Namen starten EC2 kann. Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren Sie Zugriff auf CMKs zur Verwendung mit verschlüsselten Snapshots AMIs und EBS-Snapshots.

Berechtigungen erteilt von AWSService RoleFor EC2 SpotFleet

Die AWSServiceRoleForEC2SpotFleetRolle gewährt der Spot-Flotte die Berechtigung, Instances in Ihrem Namen anzufordern, zu starten, zu beenden und zu taggen. Amazon EC2 verwendet diese servicebezogene Rolle, um die folgenden Aktionen durchzuführen:

- `ec2:RequestSpotInstances` - Spot-Instances-Anforderung
- `ec2:RunInstances` – Starten von Instances
- `ec2:TerminateInstances` – Beenden von Instances
- `ec2:DescribeImages`- Beschreiben Sie Amazon Machine Images (AMIs) für die Instanzen
- `ec2:DescribeInstanceStatus` – Beschreiben des Status der Instances
- `ec2:DescribeSubnets` – Beschreiben der Subnetze für die Instances
- `ec2:CreateTags` – Hinzufügen von Tags zur Spot-Flotten-Anforderung, zu Instances und zu Volumes
- `elasticloadbalancing:RegisterInstancesWithLoadBalancer` – Hinzufügen der angegebenen Instances zum angegebenen Load Balancer
- `elasticloadbalancing:RegisterTargets` – Registrieren der die angegebenen Ziele bei der angegebenen Zielgruppe

Erstellen der serviceverknüpften Rolle

Größtenteils müssen Sie die serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Amazon EC2 erstellt die AWSServiceRoleForEC2SpotFleetserviceverknüpfte Rolle, wenn Sie zum ersten Mal eine Spot-Flotte mithilfe der Konsole erstellen.

Wenn Sie vor Oktober 2017, als Amazon EC2 begann, diese servicebezogene Rolle zu unterstützen, eine aktive Spot-Flotte-Anfrage hatten, EC2 hat Amazon die AWSServiceRoleForEC2SpotFleetRolle

in Ihrem AWS Konto erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Eine neue Rolle wurde in meinem AWS Konto angezeigt im IAM-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie die AWS CLI oder eine API verwenden, um eine Spot-Flotte zu erstellen, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass diese Rolle existiert.

Um die AWSService RoleFor EC2 SpotFleet Rolle für Spot-Flotte mithilfe der Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen aus.
3. Wählen Sie Create role (Rolle erstellen) aus.
4. Gehen Sie auf der Seite Select trusted entity (Vertrauenswürdige Entität auswählen) wie folgt vor:

   a. Wählen Sie unter Vertrauenswürdiger Entitätstyp die Option AWS -Service aus.

   b. Wählen Sie unter Anwendungsfall für Service oder Anwendungsfall die Option aus EC2.

   c. Wählen Sie für Anwendungsfall die Option EC2 - Spot-Flotte aus.

   > **Note**
   >
   > Der Anwendungsfall EC2 — Spot Fleet erstellt automatisch eine Richtlinie mit den erforderlichen IAM-Berechtigungen und schlägt AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicyals Rollennamen vor.

   d. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie auf der Seite Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) die Option Next (Weiter) aus.
6. Wählen Sie auf der Seite Benennen, Überprüfen und Erstellen die Option Rolle erstellen aus.

Um die AWSService RoleFor EC2 SpotFleet Rolle für Spot Fleet mit dem zu erstellen AWS CLI

Verwenden Sie den create-service-linked-role-Befehl wie folgt:

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spotfleet.amazonaws.com
```

Wenn Sie Spot Fleet nicht mehr verwenden müssen, empfehlen wir Ihnen, die AWSServiceRoleForEC2SpotFleetRolle zu löschen. Nachdem diese Rolle aus Ihrem Konto

gelöscht wurde, erstellt Amazon EC2 die Rolle erneut, wenn Sie über die Konsole eine Spot-Flotte anfordern. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen einer serviceverknüpften Rolle im IAM-Benutzerhandbuch.

Gewähren Sie Zugriff auf CMKs zur Verwendung mit verschlüsselten Snapshots AMIs und EBS-Snapshots

Wenn Sie in Ihrer Spot-Flottenanfrage ein verschlüsseltes AMI oder einen verschlüsselten Amazon EBS-Snapshot angeben und einen vom Kunden verwalteten Schlüssel für die Verschlüsselung verwenden, müssen Sie der AWSServiceRoleForEC2SpotFleetRolle die Berechtigung zur Verwendung des CMK erteilen, damit Amazon Instances in Ihrem Namen starten EC2 kann. Dazu müssen Sie eine Erteilung zum CMK hinzufügen, wie im Folgenden gezeigt:

Bei der Einrichtung von Berechtigungen ist die Erteilung von Berechtigung eine Alternative zu Schüsselrichtlinien. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Erteilungen und Verwenden von Schlüsselrichtlinien in AWS KMS im Developer-Handbuch für AWS Key Management Service .

Um der AWSService RoleFor EC2 SpotFleet Rolle Berechtigungen zur Nutzung des CMK zu erteilen

- Verwenden Sie den Befehl create-grant, um dem CMK einen Grant hinzuzufügen und den Principal (die mit dem AWSServiceRoleForEC2SpotFleetService verknüpfte Rolle) anzugeben, dem die Berechtigung erteilt wird, die mit dem Grant erlaubten Operationen auszuführen. Der CMK wird durch den Parameter `key-id` und den ARN des CMK spezifiziert. Der Principal wird durch den `grantee-principal` Parameter und den ARN der AWSServiceRoleForEC2SpotFleetdienstverknüpften Rolle angegeben.

```
aws kms create-grant \
    --region us-east-1 \
    --key-id arn:aws:kms:us-
east-1:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
spotfleet.amazonaws.com/AWSServiceRoleForEC2SpotFleet \
    --operations "Decrypt" "Encrypt" "GenerateDataKey"
 "GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "CreateGrant" "DescribeKey" "ReEncryptFrom"
 "ReEncryptTo"
```

Serviceverknüpfte Rolle für Spot-Instances

Amazon EC2 verwendet die servicebezogene Rolle namens AWSServiceRoleForEC2Spot, um Spot-Instances in Ihrem Namen zu starten und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rolle für Spot-Instance-Anforderungen.

IAM-Rolle zum Markieren einer Spot-Flotte

Die IAM-Rolle `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role` gewährt der Spot-Flotte die Berechtigung, die Spot-Flotten-Anforderung, -Instances und -Volumes zu markieren. Weitere Informationen finden Sie unter Eine neue Spot-Flotte sowie die Instances und Volumes, die sie startet, markieren.

> **Important**
>
> Wenn Sie sich dafür entscheiden, Instances in der Flotte zu markieren und gleichzeitig die Zielkapazität beizubehalten (die Spot-Flotten-Anfrage ist vom Typ `maintain`), können die Unterschiede in den Berechtigungen, die für den Benutzer und die `IamFleetRole` festgelegt sind, zu einem inkonsistenten Tag-Verhalten der Instances in der Flotte führen. Wenn `IamFleetRole` die `CreateTags`-Berechtigung nicht enthält, werden einige der von der Flotte gestarteten Instances möglicherweise nicht markiert. Während wir daran arbeiten, diese Inkonsistenz zu beheben, um sicherzustellen, dass alle Instances, die von der Flotte gestartet werden, markiert sind, empfehlen wir, die `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role`-Rolle für die `IamFleetRole` zu verwenden. Um eine bestehende Rolle zu verwenden, können Sie alternativ die `AmazonEC2SpotFleetTaggingRole` AWS verwaltete Richtlinie an die bestehende Rolle anhängen. Andernfalls müssen Sie die `CreateTags`-Berechtigung manuell zu Ihrer vorhandenen Richtlinie hinzufügen.

So erstellen Sie die IAM-Rolle zum Markieren einer Spot-Flotte:

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen aus.
3. Wählen Sie Create role (Rolle erstellen) aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Select trusted entity (Auswahl der vertrauenswürdigen Entität) unter Trusted entity type (Auswahl der vertrauenswürdigen Entität) die Option AWS service (-Service) aus.
5. Wählen Sie unter Anwendungsfall unter Anwendungsfälle für andere AWS Dienste die Option EC2Spot Fleet Tagging ausEC2 .

6. Wählen Sie Weiter aus.
7. Wählen Sie auf der Seite Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) die Option Next (Weiter) aus.
8. Geben Sie auf der Seite Name, review, and create (Benennen, überprüfen und erstellen) für Role name (Rollenname) einen Namen für die Rolle ein (z. B. **`aws-ec2-spot-fleet-tagging-role`**).
9. Überprüfen Sie die Informationen auf der Seite, und wählen Sie dann Create role (Rolle erstellen) aus.

Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention

Das Confused-Deputy-Problem ist ein Sicherheitsproblem, bei dem eine Entität, die nicht über die Berechtigung zum Ausführen einer Aktion verfügt, eine Entität mit größeren Rechten zwingen kann, die Aktion auszuführen. Wir empfehlen, dass Sie die globalen Bedingungskontext-Schlüssel `aws:SourceArn` und `aws:SourceAccount` in der `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role`-Vertrauensrichtlinie verwenden, um die Berechtigungen, welche die Spot-Flotte einem anderen Service erteilt, auf eine bestimmte Ressource zu beschränken.

Um die SourceAccount Bedingungsschlüssel aws: SourceArn und aws: zur **`aws-ec2-spot-fleet-tagging-role`** Vertrauensrichtlinie hinzuzufügen

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen.
3. Suchen Sie die `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role`, die Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie den Link (nicht das Kontrollkästchen) aus.
4. Wählen Sie unter Summary (Zusammenfassung) die Registerkarte Trust Relationships (Vertrauensstellungen) und dann Edit trust policy (Vertrauensrichtlinie bearbeiten) aus.
5. Fügen Sie in der JSON-Anweisung ein `Condition`-Element hinzu, das Ihre globalen `aws:SourceAccount`- und `aws:SourceArn`-Bedingungskontextschlüssel zur Verhinderung des Confused-Deputy-Problems folgendermaßen festlegt:

```
"Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-fleet-request/
sfr-*"
      },
      "StringEquals": {
```

```
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
```

> **Note**
>
> Wenn der `aws:SourceArn`-Wert die Konto-ID enthält und Sie beide globalen Bedingungskontextschlüssel verwenden, müssen der `aws:SourceAccount`-Wert und das Konto im `aws:SourceArn`-Wert dieselbe Konto-ID verwenden, wenn sie in der gleichen Richtlinienanweisung verwendet wird.

Die endgültige Vertrauensrichtlinie wird folgendermaßen aussehen:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "spotfleet.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-fleet-request/
sfr-*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      }
    }
  }
}
```

6. Wählen Sie Richtlinie aktualisieren.

Die folgende Tabelle enthält potenzielle Werte für `aws:SourceArn`, um den Umfang Ihrer `aws-ec2-spot-fleet-tagging-role` in unterschiedlichem Grad an Spezifität einzuschränken.

API-Operation	Aufgerufener Service	Scope	**aws:SourceArn**
RequestSpotFleet	AWS STS (AssumeRole)	Beschränken Sie die AssumeRole Funktion aws-ec2-spot-fleet-tagging-role spot-fleet-requests auf das angegebene Konto.	arn:aws:ec2:*: *123456789012* :spot-fleet-request/sfr-*
RequestSpotFleet	AWS STS (AssumeRole)	Beschränkt die AssumeRole Funktion aws-ec2-spot-fleet-tagging-role spot-fleet-requests auf das angegebene Konto und die angegebene Region. Beachten Sie, dass diese Rolle in anderen Regionen nicht verwendbar ist.	arn:aws:ec2: *us-east-1* :*123456789012* :spot-fleet-request/sfr-*
RequestSpotFleet	AWS STS (AssumeRole)	Begrenzen Sie die AssumeRole -Funktion in aws-ec2-spot-fleet-tagging-role nur auf Maßnahmen , welche die Flotte sfr-11111111-1111-1111-1111-111111111111 betreffen . Beachten Sie, dass diese Rolle	arn:aws:ec2: *us-east-1* :*123456789012* :spot-fleet-request/sfr-*11111111-1111-1111-1111-111111111111*

API-Operation	Aufgerufener Service	Scope	`aws:SourceArn`
		möglicherweise nicht für andere Spot-Flotten verwendbar ist. Außerdem kann diese Rolle nicht verwendet werden, um neue Spot-Flotten zu starten. request-spot-fleet	

Erstellen einer Spot-Flotte

Mit dem AWS Management Console können Sie schnell eine Spot-Flotte-Anfrage erstellen, indem Sie nur ein AMI und Ihre gewünschte Gesamtzielkapazität auswählen. Amazon konfiguriert EC2 eine Flotte, die Ihren Anforderungen am besten entspricht und die Best Practices von Spot befolgt. Alternativ können Sie jede der Standardeinstellungen ändern.

Wenn Sie On-Demand-Instances in Ihre Flotte aufnehmen möchten, müssen Sie in Ihrer Anfrage eine Startvorlage angeben und die gewünschte On-Demand-Kapazität angeben.

Die Flotte startet On-Demand-Instances, wenn freie Kapazität vorhanden ist, und Spot Instances, wenn Ihr Höchstpreis den Spot-Preis übersteigt und Kapazität verfügbar ist.

Wenn Ihre Flotte Spot-Instances umfasst und dem Typ entspricht`maintain`, versucht Amazon, EC2 die Zielkapazität Ihrer Flotte aufrechtzuerhalten, wenn Ihre Spot-Instances unterbrochen werden.

Erforderliche Berechtigungen

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Spot-Flotten-Berechtigungen”.

Aufgaben

- Erstellen Sie schnell eine Spot-Flottenanfrage
- Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern
- Eine Spot-Flotte erstellen, die fehlerhafte Spot Instances ersetzt

Erstellen Sie schnell eine Spot-Flottenanfrage

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe der EC2 Amazon-Konsole schnell eine Spot-Flottenanfrage zu erstellen.

Um eine Spot-Flotte-Anfrage mit den empfohlenen Einstellungen zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Spot haben, wird eine Willkommensseite angezeigt. Wählen Sie Get started aus. Wählen Sie andernfalls Create Spot Fleet Request.
4. Wählen Sie unter Startparameter die Option Startparameter manuell konfigurieren aus.
5. Wählen Sie für AMI ein AMI aus.
6. Geben Sie unter Zielkapazität für Gesamtzielkapazität die Anzahl der anzufordernden Einheiten an. Als Einheitentyp können Sie InstancesCPUs, v oder Memory (GiB) wählen.
7. Überprüfen Sie unter Ihre Flottenanfrage auf einen Blick Ihre Flottenkonfiguration und wählen Sie Launch aus.

Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern

Sie können eine Spot-Flotte mit von Ihnen definierten Parametern erstellen.

Console

Um eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Spot haben, wird eine Willkommensseite angezeigt. Wählen Sie Get started aus. Wählen Sie andernfalls Create Spot Fleet Request.
4. Für Startparameter können Sie die Startparameter entweder manuell konfigurieren oder eine Startvorlage verwenden, und zwar wie folgt:

   a. [Manuell konfigurieren] Um die Startparameter in der EC2 Amazon-Konsole zu definieren, wählen Sie Startparameter manuell konfigurieren und gehen Sie dann wie folgt vor:

i. Wählen Sie für AMI eines der von AMIs bereitgestellten Standardoptionen aus AWS, oder wählen Sie Search for AMI, um ein AMI aus unserer Benutzergemeinschaft AWS Marketplace, das oder eines Ihrer eigenen zu verwenden.

> **Note**
>
> Wenn ein in den Startparametern angegebenes AMI abgemeldet oder deaktiviert ist, können keine neuen Instances über das AMI gestartet werden. Bei Flotten, die darauf eingestellt sind, die Zielkapazität beizubehalten, wird die Zielkapazität nicht beibehalten.

ii. (Optional) Wählen Sie für Key pair name (Schlüsselpaarname= ein bestehendes Schlüsselpaar aus oder erstellen Sie ein neues.

[Bestehendes Schlüsselpaar] Wählen Sie das Schlüsselpaar aus.

[Neues Schlüsselpaar] Wählen Sie Neues Schlüsselpaar erstellen aus, um zur Seite Schlüsselpaare zu gelangen. Wenn Sie fertig sind, kehren Sie zur Seite Spot-Anfragen zurück und aktualisieren Sie die Liste.

iii. (Optional) Erweitern Sie Zusätzliche Startparameter und gehen Sie wie folgt vor:

A. (Optional) Um die Amazon-EBS-Optimierung zu aktivieren, wählen Sie für EBS-optimiert die Option EBS-optimierte Instance starten aus.

B. (Optional) Um temporären Speicher auf Blockebene für Ihre Instances hinzuzufügen, wählen Sie für Instance store (Instance-Speicher) die Option Attach at launch (Beim Start anhängen) aus.

C. (Optional) Um Speicher hinzuzufügen, wählen Sie Neues Volume hinzufügen aus und geben Sie je nach Instance-Typ zusätzliche Instance-Speicher-Volumes oder Amazon-EBS-Volumes an.

D. (Optional) Die grundlegende Überwachung ist standardmäßig für Ihre Instances aktiviert. Um die detaillierte Überwachung zu aktivieren, wählen Sie unter Überwachung die Option CloudWatch Detaillierte Überwachung aktivieren aus.

E. (Optional:) Wenn Sie für Tenancy eine Dedicated-Spot-Instance ausführen möchten, wählen Sie die Option Dedicated - run a dedicated instance (Dedicated – Dedicated-Instance ausführen) aus.

F. (Optional) Wählen Sie für Security groups (Sicherheitsgruppen) eine oder mehrere Sicherheitsgruppen aus oder erstellen Sie eine neue.

[Bestehende Sicherheitsgruppe] Wählen Sie eine oder mehrere Sicherheitsgruppen aus.

[Neue Sicherheitsgruppe] Wählen Sie Neue Sicherheitsgruppe erstellen aus, um zur Seite Sicherheitsgruppen zu gelangen. Wenn Sie fertig sind, kehren Sie zu den Spot-Anfragen zurück und aktualisieren Sie die Liste.

G. (Optional) Um Ihre Instances vom Internet aus erreichbar zu machen, wählen Sie für Automatische Zuweisung von IPv4 öffentlichen IP-Adressen die Option Aktivieren aus.

H. (Optional) Um Ihre Spot-Instances mit einer IAM-Rolle zu starten, geben Sie für IAM instance profile (IAM-Instance-Profil) die Rolle an.

I. (Optional) Wenn Sie ein Start-Skript ausführen möchten, kopieren Sie dieses in User data.

J. (Optional) Um ein Tag hinzuzufügen, wählen Sie Tag erstellen aus, geben Sie den Schlüssel und Wert für das Tag ein und wählen Sie Erstellen aus. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag (Markierung).

Damit die Instances und die Spot-Flottenanforderung mit demselben Tag markiert werden, stellen Sie für jedes Tag sicher, dass sowohl Instance als auch Flotte ausgewählt ist. Um nur die von der Flotte gestarteten Instances zu markieren, löschen Sie Fleet. Um nur die Spot-Flottenanforderung zu markieren, löschen Sie Instances.

b. [Startvorlage] Um eine Konfiguration zu verwenden, die Sie in einer Startvorlage erstellt haben, wählen Sie Startvorlage verwenden und wählen Sie für Startvorlage eine Startvorlage aus.

> **Note**
>
> Wenn Sie On-Demand-Kapazität in Ihrer Spot-Flotte verwenden möchten, müssen Sie eine Startvorlage angeben.

5. Gehen Sie für Additional request details (Zusätzliche Anforderungsdetails) wie folgt vor:

a. Überprüfen Sie die zusätzlichen Details der Anfrage. Um Änderungen vorzunehmen, deaktivieren Sie Apply defaults (Standardeinstellungen anwenden).

b. (Optional) Für IAM fleet role (IAM-Flottenrolle) können Sie die Standardrolle verwenden oder eine andere Rolle auswählen. Um nach dem Ändern der Rolle die Standardrolle zu verwenden, wählen Sie Use default role (Standardrolle verwenden).

c. (Optional) Sie können eine Anfrage erstellen, die nur während eines bestimmten Zeitraums gültig ist, indem Sie Request valid from und Request valid until bearbeiten.

d. (Optional) Standardmäßig EC2 beendet Amazon Ihre Spot-Instances, wenn die Spot-Flotte-Anfrage abläuft. Um sie nach Ablauf Ihrer Anfrage am Laufen zu halten, deaktivieren Sie Terminate the instances when the request expires (Instances beenden, wenn die Anfrage abläuft).

e. (Optional) Um Ihre Spot-Instances mit einem Load Balancer zu registrieren, wählen Sie die Option Receive traffic from one or more load balancers (Datenverkehr von einem oder mehreren Load Balancern entgegennehmen) und legen Sie einen oder mehrere Classic Load Balancer oder Zielgruppen fest.

6. Führen Sie für die Zielkapazität die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie für Gesamtzielkapazität die Anzahl der anzufordernden Einheiten an. Als Einheitentyp können Sie InstancesCPUs, v oder Memory (MiB) wählen. Um eine Zielkapazität von 0 anzugeben (damit Sie später Kapazität hinzufügen können), wählen Sie Zielkapazität erhalten aus.

b. (Optional) Geben Sie für On-Demand-Basiskapazität einschließen die Anzahl der anzufordernden On-Demand-Einheiten an. Die Zahl muss unter der Total target capacity (Zielkapazität insgesamt) liegen. Amazon EC2 berechnet die Differenz und ordnet die Differenz den anzufordernden Spot-Einheiten zu.

> **Important**
>
> Um optionale On-Demand-Kapazität anzugeben, müssen Sie zunächst eine Startvorlage auswählen.

c. (Optional) Standardmäßig EC2 beendet Amazon Spot-Instances, wenn sie unterbrochen werden. Um die Zielkapazität aufrechtzuerhalten, wählen Sie Zielkapazität aufrechterhalten aus. Sie können dann angeben, dass Amazon Spot-Instances EC2

beendet, stoppt oder in den Ruhezustand versetzt, wenn sie unterbrochen werden. Hierzu wählen sie die entsprechende Option unter Interruption behavior aus.

> **Note**
>
> Wenn ein in den Startparametern angegebenes AMI abgemeldet oder deaktiviert ist, können keine neuen Instances über das AMI gestartet werden. In diesem Fall wird bei Flotten, die darauf eingestellt sind, die Zielkapazität beizubehalten, die Zielkapazität nicht aufrechterhalten.

d. (Optional) Damit die Spot-Flotte eine Ersatz-Spot-Instance starten kann, wenn eine Benachrichtigung zum Instance-Neuausgleich für eine vorhandene Spot-Instance in der Flotte ausgegeben wird, wählen Sie Neuausgleich der Kapazität und dann eine Instance-Ersetzungsstrategie aus. Wenn Sie Vor dem Beenden starten wählen, geben Sie die Verzögerung (in Sekunden) an, bis Amazon die alten Instances EC2 beendet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie den Kapazitätsausgleich in der EC2 Flotte und der Spot-Flotte, um gefährdete Spot-Instances zu ersetzen.

e. (Optional) Um den Betrag zu kontrollieren, den Sie pro Stunde für alle Spot-Instances in Ihrer Flotte zahlen, wählen Sie Maximalkosten für Spot-Instances einstellen und geben dann den maximalen Gesamtbetrag ein, den Sie pro Stunde zu zahlen bereit sind. Ist der maximale Gesamtbetrag erreicht, stoppt die Spot-Flotte das Starten von Spot-Instances auch dann, wenn die Zielkapazität noch nicht erreicht ist. Weitere Informationen finden Sie unter Legen Sie ein Ausgabenlimit für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte fest.

7. Gehen Sie unter Netzwerk wie folgt vor:

   a. Wählen Sie für Netzwerk eine vorhandene VPC aus oder erstellen Sie eine neue.

      [Vorhandene VPC] Wählen Sie die VPC aus.

      [Neue VPC] Wählen Sie Create new VPC (Neue VPC erstellen aus, um zur Amazon VPC-Konsole zu gelangen. Wenn Sie fertig sind, kehren Sie zu dieser Bildschirmseite zurück und aktualisieren Sie die Liste.

   b. (Optional) Lassen EC2 Sie Amazon für Availability Zone die Availability Zones für Ihre Spot-Instances auswählen, oder geben Sie eine oder mehrere Availability Zones an.

      Wenn Sie mehr als ein Subnetz in einer Availability Zone haben, wählen Sie das geeignete Subnetz unter Subnet (Subnetz) aus. Um Subnetze hinzuzufügen, wählen Sie Create new subnet (Neues Subnetz) aus, um die Amazon VPC-Konsole aufzurufen.

Wenn Sie fertig sind, kehren Sie zu dieser Bildschirmseite zurück und aktualisieren Sie die Liste.

8. Für die Anforderungen an den Instance-Typ können Sie entweder Instance-Attribute angeben und Amazon EC2 anhand dieser Attribute die optimalen Instance-Typen identifizieren lassen, oder Sie können eine Liste von Instances angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Geben Sie Attribute für die Auswahl des Instance-Typs für EC2 Fleet oder Spot-Flotte an.

   a. Wenn Sie Specify instance attributes that match your compute requirements (Instance-Attribute angeben, die Ihren Computinganforderungen entsprechen) auswählen, geben Sie Ihre Instance-Attribute wie folgt an:

      i. Geben Sie für v CPUs die gewünschte Mindest- und Höchstzahl von v einCPUs. Um kein Limit anzugeben, wählen Sie Kein Minimum oder Kein Maximum oder beides aus.

      ii. Geben Sie für Arbeitsspeicher (GiB) den gewünschten Mindest- und Höchstwert ein. Um kein Limit anzugeben, wählen Sie Kein Minimum, Kein Maximum oder beides aus.

      iii. (Optional) Für Zusätzliche Instance-Attribute können Sie optional ein oder mehrere Attribute angeben, um Ihre Datenverarbeitungsanforderungen genauer auszudrücken. Jedes zusätzliche Attribut fügt Ihrer Anforderung weitere Einschränkungen hinzu. Sie können die zusätzlichen Attribute weglassen. In diesem Fall werden die Standardwerte verwendet. Eine Beschreibung der einzelnen Attribute und ihrer Standardwerte finden Sie unter get-spot-placement-scores.

      iv. (Optional) Um die Instance-Typen mit Ihren angegebenen Attributen anzuzeigen, erweitern Sie Vorschau der übereinstimmenden Instance-Typen. Um Instance-Typen von der Verwendung in Ihrer Anfrage auszuschließen, wählen Sie die Instances und dann Ausgewählte Instance-Typen ausschließen aus.

   b. Bei der Auswahl von Instance-Typen manuell auswählen wird von der Spot-Flotte eine Standardliste von Instance-Typen angegeben. Um weitere Instance-Typen auszuwählen, wählen Sie Add instance types (Instance-Typen hinzufügen) und die Instance-Typen aus, die in Ihrer Anfrage verwendet werden sollen, und wählen Sie Auswählen aus. Um Instance-Typen zu löschen, wählen Sie die Instance-Typen und dann Löschen aus.

9. Wählen Sie unter Allokationsstrategie eine Spot-Allokationsstrategie und eine On-Demand-Allokationsstrategie, die Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Zuweisungsstrategien, um zu bestimmen, wie die EC2 Flotte oder Spot-Flotte die Spot- und On-Demand-Kapazität ausfüllt.

10. Überprüfen Sie für Ihre Flottenanfrage auf einen Blick Ihre Flottenkonfiguration und nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor.
11. (Optional) Um eine Kopie der Startkonfiguration für die herunterzuladen AWS CLI, wählen Sie JSON-Konfiguration.
12. Wenn Sie bereit sind, Ihre Spot-Flotte zu erstellen, klicken Sie auf Starten.

    Der Spot-Flotten-Anforderungstyp lautet `fleet`. Wenn die Anforderung erfüllt wird, werden Anforderungen des Typs `instance` hinzugefügt, für die der Zustand `active` und der Status `fulfilled` lautet.

AWS CLI

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu erstellen

Verwenden Sie den request-spot-fleet-Befehl.

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Beispiel-Konfigurationsdateien finden Sie unter Beispiel für CLI-Konfigurationen der Spot-Flotte.

PowerShell

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu erstellen

Verwenden Sie das Request-EC2SpotFleetCmdlet. Im folgenden Beispiel werden Spot-Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte gestartet.

```
Request-EC2SpotFleet `
    -SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 50 `
    -SpotFleetRequestConfig_AllocationStrategy "CapacityOptimized" `
    -SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-
fleet-role" `
    -SpotFleetRequestConfig_LaunchTemplateConfig @($launchConfig)
```

Definieren Sie die Startkonfiguration wie folgt und legen Sie die Startvorlage fest und überschreiben Sie die Eigenschaften, die Sie benötigen. Beispielkonfigurationen finden Sie unter Beispiel für CLI-Konfigurationen der Spot-Flotte.

```
$lcSpec = Amazon.EC2.Model.FleetLaunchTemplateSpecification
```

```
# To do - Set FleetLaunchTemplateSpecification properties
$lcOverrides = New-Object Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateOverrides
# To do - Set LaunchTemplateOverrides properties
$launchConfig = New-Object Amazon.EC2.Model.LaunchTemplateConfig
$launchConfig.LaunchTemplateSpecification $lcSpec
$launchConfig.Overrides @($lcOverrides)
```

Eine Spot-Flotte erstellen, die fehlerhafte Spot Instances ersetzt

Die Spot-Flotte überprüft den Zustand der Spot-Instances in der Flotte alle zwei Minuten. Der Zustand einer Instance lautet entweder `healthy` oder `unhealthy`.

Spot Fleet ermittelt den Integritätsstatus einer Instance anhand der von Amazon bereitgestellten Statuschecks EC2. Wenn der Status der Instance-Statusprüfung oder der Systemstatusprüfung während drei aufeinanderfolgenden Zustandsprüfungen `impaired` lautet, ist der Zustand der Instance `unhealthy`. Weitere Informationen finden Sie unter Statuschecks für EC2 Amazon-Instances.

Sie können Ihre Flotte so konfigurieren, dass nicht voll funktionsfähige Spot-Instances ersetzt werden. Nach dem Aktivieren von Ersetzungen in Zuge von Zustandsprüfungen wird eine Spot Instance ersetzt, wenn sie als `unhealthy` gemeldet wird. Die Flotte kann die Zielkapazität einige Minuten lang unterschreiten, während eine nicht voll funktionsfähige Spot-Instance ersetzt wird.

Voraussetzungen

- Der Ersetzung von Zustandsprüfungen wird nur für Spot-Flotten unterstützt, welche eine Zielkapazität (Flotten vom Typ `maintain`) aufrechterhalten, nicht für einmalige Spot-Flotten (Flotten des Typs `request`).
- Der Austausch von Zustandsprüfungen wird nur für Spot-Instances unterstützt. Dieses Feature wird für On-Demand-Instances nicht unterstützt.
- Sie können Ihre Spot-Flotte nur beim Erstellen so konfigurieren, dass nicht voll funktionsfähige Instances ersetzt werden.
- Benutzer können die Ersetzung im Rahmen von Zustandsprüfungen nur verwenden, wenn sie über die Berechtigung zum Aufrufen der `ec2:DescribeInstanceStatus`-Aktion verfügen.

Console

Um eine Spot-Flotte so zu konfigurieren, dass sie fehlerhafte Spot-Instances ersetzt

1. Befolgen Sie die Schritte zum Erstellen einer Spot-Flotte in Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern.
2. Um die Flotte so zu konfigurieren, dass fehlerhafte Spot Instances ersetzt werden, erweitern Sie Zusätzliche Startparameter und wählen Sie unter Zustandsprüfung die Option Fehlerhafte Instances ersetzen aus. Zum Aktivieren dieser Option müssen Sie zuerst Maintain target capacity (Zielkapazität erhalten) auswählen.

AWS CLI

Um eine Spot-Flotte als Ersatz für fehlerhafte Spot-Instances zu konfigurieren

Verwenden Sie den request-spot-fleetBefehl mit der `ReplaceUnhealthyInstances` Eigenschaft von. `SpotFleetRequestConfig`

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "lowestPrice",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
        "TargetCapacity": 10,
        "ReplaceUnhealthyInstances": true
    }
}
```

PowerShell

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu konfigurieren, um fehlerhafte Spot-Instances zu ersetzen

Verwenden Sie das Request-EC2SpotFleetCmdlet mit dem Parameter. `-SpotFleetRequestConfig_ReplaceUnhealthyInstance`

```
-SpotFleetRequestConfig_ReplaceUnhealthyInstance $true
```

Eine neue Spot-Flotte sowie die Instances und Volumes, die sie startet, markieren

Zur besseren Kategorisierung und Verwaltung Ihrer Spot-Fleet- Anforderungen und der von ihr gestarteten Instances und Volumes können Sie diese mit benutzerdefinierten Metadaten markieren. Sie können einer Spot-Flotten-Anforderung beim Erstellen oder danach eine Markierung zuweisen. Ebenso können Sie den Instances und Volumes ein Tag zuweisen, wenn sie von der Flotte gestartet werden oder später.

Wenn Sie eine Flottenanforderung markieren, werden die Instances und Volumes, die von der Flotte gestartet werden, nicht automatisch markiert. Sie müssen die von der Flotte gestarteten Instances und Volumes explizit markieren. Sie können festlegen, dass Tags nur der Flottenanforderung, nur den Instances, die von der Flotte gestartet werden oder nur den Volumes zugewiesen werden, die den Instances zugeordnet sind, die von der Flotte gestartet wurden oder allen von ihnen.

> **Note**
>
> Sie können nur Volumes markieren, die an On-Demand-Instances angehängt sind. Sie können Volumes, die an Spot-Instances angehängt sind, nicht markieren.

Sie können Tags über die EC2 Amazon-Konsole oder ein Befehlszeilentool zuweisen.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von Tags (Markierungen) finden Sie unter Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.

Inhalt

- Voraussetzung
- Markieren einer neuen Spot-Flotte sowie der Instances und Volumes, die sie startet
- Markieren bestehender Spot-Flotten
- Anzeigen der Tags (Markierungen) für Spot-Flotten-Anforderungen

Voraussetzung

Gewähren Sie dem Benutzer die Berechtigung zum Markieren von Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Markieren von Ressourcen.

So gewähren Sie einem Benutzer die Berechtigung zum Markieren von Ressourcen

Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, die Folgendes enthält:

- Die Aktion `ec2:CreateTags`. Dadurch erhält der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen von Tags.
- Die Aktion `ec2:RequestSpotFleet`. Dadurch wird dem Benutzer die Berechtigung zum Erstellen einer Spot-Flotten-Anfrage gewährt.
- Für `Resource` müssen Sie `"*"` angeben. Dadurch können Benutzer alle Ressourcentypen markieren.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "TagSpotFleetRequest",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:RequestSpotFleet"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Important

Derzeit unterstützen wir keine Berechtigungen auf Ressourcenebene für die `spot-fleet-request`-Ressource. Wenn Sie `spot-fleet-request` als Ressource angeben, erhalten Sie eine nicht autorisierte Ausnahme, wenn Sie versuchen, die Flotte zu markieren. Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie die Richtlinie nicht festgelegt wird.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:RequestSpotFleet"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:spot-fleet-request/*"
```

```
}
```

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.

- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Markieren einer neuen Spot-Flotte sowie der Instances und Volumes, die sie startet

Eine neue Spot-Flotten-Anforderung und die Instances und Volumes, die sie startet, mit der Konsole markieren

1. Folgen Sie dem Verfahren unter Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern.
2. Wie Sie ein Tag hinzufügen, hängt davon ab, ob Sie die Flotte manuell konfiguriert oder eine Startvorlage verwendet haben.

   - Wenn Sie die Flotte manuell konfiguriert haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

     Um ein Tag (Markierung) hinzuzufügen, erweitern Sie Zusätzliche Startkonfigurationen, wählen Sie Tag erstellen, und geben Sie den Schlüssel und den Wert für das Tag ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag (Markierung).

Sie können die Spot-Flotten-Anforderung und die Instances jeweils mit demselben Tag (Markierung) markieren. Um beide zu markieren, stellen Sie sicher, dass sowohl Instances, als auch Flotte ausgewählt sind. Um nur die Spot-Flottenanforderung zu markieren, löschen Sie Instances. Um nur die von der Flotte gestarteten Instances zu markieren, löschen Sie Fleet.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Flotte manuell konfigurieren, gibt es keine Möglichkeit, Volumes zu taggen. Volume-Tags (Markierungen) werden nur für Volumes unterstützt, die an On-Demand-Instances angefügt sind. Wenn Sie eine Flotte manuell konfigurieren, können Sie keine On-Demand-Instances angeben.

- Wenn Sie eine Startvorlage verwendet haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

  Um der Flottenanforderung ein Tag hinzuzufügen, wählen Sie unter Tags Tag erstellen und geben Sie den Schlüssel und den Wert für das Tag ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag (Markierung).

  Um die Ressourcen in Ihrer Flotte zu taggen, müssen Sie Tags in der Startvorlage angeben.

Um eine neue Spot-Flotte-Anfrage und die damit gestarteten Instances und Volumes zu taggen, verwenden Sie AWS CLI

Um eine Spot-Flotten-Anforderung beim Erstellen zu markieren, und um die Instances und Volumes zu markieren, wenn sie von der Flotte gestartet werden, konfigurieren Sie die Spot-Flotten-Anforderung wie folgt:

Tags (Markierungen) für Spot-Flotten-Anforderungen:

- Legen Sie die Tags für die Spot-Flotten-Anforderung in `SpotFleetRequestConfig` fest.
- Legen Sie für `ResourceType` die Option `spot-fleet-request` fest. Wenn Sie einen anderen Wert angeben, schlägt die Flottenanforderung fehl.
- Geben Sie für `Tags` das Schlüssel-Wert-Paar an. Sie können mehr als ein Schlüssel-Wert-Paar angeben.

Instance-Tags (Markierungen):

- Geben Sie die Tags für die Instances in `LaunchSpecifications` an.
- Legen Sie für `ResourceType` die Option `instance` fest. Wenn Sie einen anderen Wert angeben, schlägt die Flottenanforderung fehl.
- Geben Sie für `Tags` das Schlüssel-Wert-Paar an. Sie können mehr als ein Schlüssel-Wert-Paar angeben.

  Alternativ können Sie die Markierungen für die Instance in der Startvorlage angeben, auf die in der Spot-Flotten-Anforderung verwiesen wird.

Volume-Tags (Markierungen):

- Geben Sie die Markierungen für die Volumes in der Startvorlage an, auf die in der Spot-Flotten-Anforderung verwiesen wird. Die Volume-Markierung in `LaunchSpecifications` wird nicht unterstützt.

Im folgenden Beispiel wird die Spot-Flotten-Anforderung mit zwei Tags (Markierungen) markiert: Key=Environment und Value=Production sowie Key=Cost-Center und Value=123. Die Instances, die von der Flotte gestartet werden, werden mit einer Markierung markiert (diese entspricht einer der Tags (Markierungen) für die Spot-Flotten-Anforderung): Key=Cost-Center und Value=123.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchSpecifications": [
            {
                "ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
                "InstanceType": "c4.large",
                "TagSpecifications": [
                    {
                        "ResourceType": "instance",
                        "Tags": [
                            {
                                "Key": "Cost-Center",
                                "Value": "123"
```

```
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "SpotPrice": "5",
        "TargetCapacity": 2,
        "TerminateInstancesWithExpiration": true,
        "Type": "maintain",
        "ReplaceUnhealthyInstances": true,
        "InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
        "InstancePoolsToUseCount": 1,
        "TagSpecifications": [
            {
                "ResourceType": "spot-fleet-request",
                "Tags": [
                    {
                        "Key": "Environment",
                        "Value":"Production"
                    },
                    {
                        "Key": "Cost-Center",
                        "Value":"123"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

Um Instances zu taggen, die von einer Spot-Flotte gestartet wurden, mit dem AWS CLI

Um Instances zu markieren, wenn sie von der Flotte gestartet werden, können Sie entweder die Markierungen in der Startvorlage angeben, auf die in der Spot-Flotten-Anforderung verwiesen wird oder die Markierungen in der Spot-Flotten-Anforderung wie folgt angeben:

- Geben Sie die Tags für die Instances in `LaunchSpecifications` an.
- Legen Sie für `ResourceType` die Option `instance` fest. Wenn Sie einen anderen Wert angeben, schlägt die Flottenanforderung fehl.
- Geben Sie für `Tags` das Schlüssel-Wert-Paar an. Sie können mehr als ein Schlüssel-Wert-Paar angeben.

Im folgenden Beispiel werden die Instances, die von der Flotte gestartet werden, mit einem Tags (Markierungen) gekennzeichnet: Key=Cost-Center und Value=123.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchSpecifications": [
            {
                "ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
                "InstanceType": "c4.large",
                "TagSpecifications": [
                    {
                        "ResourceType": "instance",
                        "Tags": [
                            {
                                "Key": "Cost-Center",
                                "Value": "123"
                            }
                        ]
                    }
                ]
            }
        ],
        "SpotPrice": "5",
        "TargetCapacity": 2,
        "TerminateInstancesWithExpiration": true,
        "Type": "maintain",
        "ReplaceUnhealthyInstances": true,
        "InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
        "InstancePoolsToUseCount": 1
    }
}
```

Um Volumes zu taggen, die mit On-Demand-Instances verknüpft sind, die von einer Spot-Flotte gestartet wurden, mit dem AWS CLI

Um Volumes zu markieren, wenn sie von der Flotte erstellt werden, müssen Sie die Markierungen in der Startvorlage angeben, auf die in der Spot-Flotten-Anforderung verwiesen wird.

> **Note**
>
> Volume-Tags (Markierungen) werden nur für Volumes unterstützt, die an On-Demand-Instances angefügt sind. Sie können Volumes, die an Spot-Instances angehängt sind, nicht markieren.
> Die Volume-Markierung in `LaunchSpecifications` wird nicht unterstützt.

Markieren bestehender Spot-Flotten

So markieren Sie eine vorhandene Spot-Flotten-Anforderung mithilfe der Konsole:

Nachdem Sie eine Spot-Flotten-Anforderung erstellt haben, können Sie der Flottenanforderung mithilfe der Konsole Tags hinzufügen.

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Tags (Markierungen), und wählen Sie Create Tags (Tags (Markierungen) erstellen).

Um eine bestehende Spot-Flotte-Anfrage mit dem zu kennzeichnen AWS CLI

Sie können den Befehl create-Tags verwenden, um vorhandene Ressourcen zu markieren. Im folgenden Beispiel wird die vorhandene Spot-Flotten-Anforderung mit Key=purpose und Value=test markiert.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE \
    --tags Key=purpose,Value=test
```

Anzeigen der Tags (Markierungen) für Spot-Flotten-Anforderungen

So zeigen Sie Tags (Markierungen) für Spot-Flotten-Anforderungen mithilfe der Konsole an:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.

3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung und dann die Registerkarte Tags (Tags (Markierungen)) aus.

So beschreiben Sie Tags (Markierungen) für Spot-Flotten-Anforderungen:

Verwenden Sie den Befehl describe-tags, um die Tags (Markierungen) für die angegebene Ressource anzuzeigen. Im folgenden Beispiel beschreiben Sie die Tags (Markierungen) für die angegebene Spot-Flotten-Anforderung.

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=resource-id,Values=sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE"
```

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Environment",
            "ResourceId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
            "ResourceType": "spot-fleet-request",
            "Value": "Production"
        },
        {
            "Key": "Another key",
            "ResourceId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
            "ResourceType": "spot-fleet-request",
            "Value": "Another value"
        }
    ]
}
```

Sie können die Tags (Markierungen) einer Spot-Flotten-Anforderung auch anzeigen, indem Sie die Spot-Flotten-Anforderung beschreiben.

Verwenden Sie den describe-spot-fleet-requestsBefehl, um die Konfiguration der angegebenen Spot-Flotte-Anfrage anzuzeigen, die alle Tags enthält, die für die Flottenanforderung angegeben wurden.

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE
```

```
{
    "SpotFleetRequestConfigs": [
```

```
        {
            "ActivityStatus": "fulfilled",
            "CreateTime": "2020-02-13T02:49:19.709Z",
            "SpotFleetRequestConfig": {
                "AllocationStrategy": "capacityOptimized",
                "OnDemandAllocationStrategy": "lowestPrice",
                "ExcessCapacityTerminationPolicy": "Default",
                "FulfilledCapacity": 2.0,
                "OnDemandFulfilledCapacity": 0.0,
                "IamFleetRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-ec2-spot-fleet-
tagging-role",
                "LaunchSpecifications": [
                    {
                        "ImageId": "ami-0123456789EXAMPLE",
                        "InstanceType": "c4.large"
                    }
                ],
                "TargetCapacity": 2,
                "OnDemandTargetCapacity": 0,
                "Type": "maintain",
                "ReplaceUnhealthyInstances": false,
                "InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
            },
            "SpotFleetRequestId": "sfr-11112222-3333-4444-5555-66666EXAMPLE",
            "SpotFleetRequestState": "active",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                },
                {
                    "Key": "Another key",
                    "Value": "Another value"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Beschreiben Sie eine Spot-Flotte-Anfrage, ihre Instanzen und den Ereignisverlauf

Sie können Ihre Spot-Flottenkonfiguration, die Instances in Ihrer Spot-Flotte und den Ereignisverlauf Ihrer Spot-Flotte beschreiben.

Console

Um Ihre Spot-Flotte zu beschreiben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus. Die ID beginnt mit sfr-. Um die Konfigurationsdetails anzuzeigen, wählen Sie Description (Beschreibung) aus.
4. Um die Spot-Instances für die Spot-Flotte aufzulisten, wählen Sie Instances aus.
5. Zum Anzeigen des Verlaufs für die Spot-Flotte wählen Sie History (Verlauf) aus.

AWS CLI

Um Ihre Spot-Fleet-Anfrage zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-spot-fleet-requests-Befehl.

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Um die laufenden Instances für die angegebene Spot-Flotte-Anfrage zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-spot-fleet-instances-Befehl.

```
aws ec2 describe-spot-fleet-instances \
    --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Um den Ereignisverlauf für die angegebene Spot-Flotte-Anfrage zu beschreiben

Verwenden Sie den Befehl describe-spot-fleet-request-history.

```
aws ec2 describe-spot-fleet-request-history \
    --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
```

```
    --start-time 2024-05-18T00:00:00Z
```

PowerShell

Um Ihre Spot-Flotte-Anfrage zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2SpotFleetRequestCmdlet.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

Um die laufenden Instances für die angegebene Spot-Flotte-Anfrage zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2SpotFleetInstanceCmdlet.

```
Get-EC2SpotFleetInstance `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
```

Um den Ereignisverlauf für die angegebene Spot-Flotte-Anfrage zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2SpotFleetRequestHistoryCmdlet.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -UtcStartTime 2024-05-18T00:00:00Z
```

Ändern einer Spot-Flotten-Anforderung

Sie können eine aktive Spot-Flotten-Anforderung ändern, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Erhöhen der Zielkapazität und des On-Demand-Anteils
- Verringern der Zielkapazität und des On-Demand-Anteils

Wenn Sie die Gesamtzielkapazität erhöhen, startet die Spot-Flotte weitere Spot-Instances entsprechend der Zuweisungsstrategie für ihre Spot-Flottenanforderung. Wenn Sie den On-Demand-Anteil erhöhen, startet die Spot-Flotte zusätzliche On-Demand-Instances.

Wenn Sie die Zielkapazität verringern, bricht die Spot-Flotte alle offenen Anforderungen ab, welche die neue Zielkapazität überschreiten. Sie können anfordern, dass die Spot-Flotte Spot-Instances beendet, bis die Größe der Flotte die neue Zielkapazität erreicht hat. Wenn die Zuweisungsstrategie

`diversified` lautet, beendet die Spot-Flotte Instances in allen Pools. Alternativ können Sie anfordern, dass die Spot-Flotte ihre aktuelle Größe beibehält, dabei jedoch keine Spot-Instances ersetzt, die unterbrochen werden oder die Sie manuell beenden.

Überlegungen

- Sie können eine einmalige Spot-Flotten-Anforderung nicht ändern. Sie können eine Spot-Flotten-Anforderung nur ändern, wenn Sie beim Erstellen der Spot-Flotten-Anforderung Maintain target capacity (Zielkapazität erhalten) ausgewählt hatten.
- Wenn eine Spot-Flotte eine Instance aufgrund einer Verringerung der Zielkapazität beendet, erhält die Instance eine Benachrichtigung über die Unterbrechung einer Spot-Instance.

Console

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen)und dann Modify target capacity (Zielkapazität bearbeiten) aus.
5. Führen Sie unter Modify target capacity die folgenden Schritte aus:
   a. Geben Sie die neue Zielkapazität und den neuen On-Demand-Anteil ein.
   b. (Optional) Wenn Sie die Zielkapazität verringern, die aktuelle Größe der Flotte jedoch beibehalten möchten, heben Sie die Auswahl von Terminate instances (Instances beenden) auf.
   c. Klicken Sie auf Submit (Absenden).

AWS CLI

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu ändern

Verwenden Sie den modify-spot-fleet-requestBefehl, um die Zielkapazität der angegebenen Spot-Flotte-Anfrage zu aktualisieren.

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request \
    --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
```

```
    --target-capacity 20
```

Sie können den vorherigen Befehl folgendermaßen ändern, um die Zielkapazität der angegebenen Spot-Flotte zu verringern, ohne dadurch Spot-Instances zu beenden.

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request \
    --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --target-capacity 10 \
    --excess-capacity-termination-policy NoTermination
```

PowerShell

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2SpotFleetRequestCmdlet, um die Zielkapazität der angegebenen Spot-Flotte-Anfrage zu aktualisieren.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TargetCapacity 20
```

Sie können den vorherigen Befehl folgendermaßen ändern, um die Zielkapazität der angegebenen Spot-Flotte zu verringern, ohne dadurch Spot-Instances zu beenden.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TargetCapacity 20 `
    -ExcessCapacityTerminationPolicy "NoTermination"
```

Spot-Flotten-Anforderung abbrechen (löschen)

Wenn Sie eine Spot-Flotte nicht mehr benötigen, können Sie die Spot-Flotten-Anfrage abbrechen, was die Anforderung löscht. Nachdem Sie eine Flotten-Anfrage storniert haben, werden auch alle der Flotte zugeordneten Spot-Anfragen storniert, sodass keine neuen Spot-Instances gestartet werden.

Wenn Sie eine Spot-Flotte-Anfrage stornieren, müssen Sie auch angeben, ob Sie alle zugehörige Instances beenden möchten. Dazu gehören sowohl On-Demand-Instances als auch Spot-Instances.

Wenn Sie festlegen, dass die Instances beendet werden müssen, wenn die Flotten-Anfrage abgebrochen wird, wechselt die Flotten-Anfrage in den `cancelled_terminating`-Status.

Andernfalls befindet sie sich im `cancelled_running`-Zustand und die Instances werden weiter ausgeführt, bis sie unterbrochen oder von Ihnen manuell beendet werden.

Einschränkungen

- Sie können bis zu 100 Flotten in einer einzigen Anfrage abbrechen. Wenn Sie die angegebene Anzahl überschreiten, werden keine Flotten abgebrochen.

Console

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu stornieren (zu löschen)

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Cancel request (Anforderungen abbrechen).
5. Gehen Sie im Dialogfeld Spot-Anfrage stornieren wie folgt vor:
   a. Um die zugeordneten Instances gleichzeitig mit dem Abbrechen der Spot-Flotten-Anforderung zu beenden, belassen Sie das Kontrollkästchen Instances beenden aktiviert. Um die Spot-Flotten-Anfrage zu storinieren, ohne die zugehörigen Instances zu beenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Instances beenden.
   b. Wählen Sie Bestätigen aus.

AWS CLI

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu stornieren (zu löschen) und die zugehörigen Instances zu beenden

Verwenden Sie den Befehl cancel-spot-fleet-requests mit der Option `--terminate-instances`.

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --terminate-instances
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
```

```
    "SuccessfulFleetRequests": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_terminating",
            "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu stornieren (zu löschen), ohne die zugehörigen Instances zu beenden

Ändern Sie das vorherige Beispiel, indem Sie stattdessen die `--no-terminate-instances` Option verwenden.

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --no-terminate-instances
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SuccessfulFleetRequests": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_running",
            "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

PowerShell

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu stornieren (zu löschen) und die zugehörigen Instances zu beenden

Verwenden Sie das Stop-EC2SpotFleetRequestCmdlet mit dem `-TerminateInstance` Parameter.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest `
```

```
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TerminateInstance $true
```

Um eine Spot-Flotte-Anfrage zu stornieren (zu löschen), ohne die zugehörigen Instances zu beenden

Ändern Sie das vorherige Beispiel, indem Sie den Wert des `-TerminateInstance` Parameters ändern.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest `
    -SpotFleetRequestId "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE" `
    -TerminateInstance $false
```

Automatische Skalierung für Spot-Flotten verstehen

Automatische Skalierung ermöglicht Ihrer Spot-Flotte die Zielkapazität automatisch abhängig von der Nachfrage zu erhöhen oder zu verringern. Bei der automatischen Skalierung kann eine Spot-Flotte als Reaktion auf eine oder mehrere Skalierungsrichtlinien innerhalb eines bestimmten Bereichs entweder Instances starten (aufskalieren) oder Instances beenden (abskalieren).

Die automatische Skalierung für Spot Fleet wird durch eine Kombination aus Amazon EC2 CloudWatch, Amazon und Application Auto Scaling ermöglicht APIs. Spot-Flottenanfragen werden mit Amazon erstellt EC2, Alarme werden mit CloudWatch und Skalierungsrichtlinien werden mit Application Auto Scaling erstellt.

Typen der automatischen Skalierung

Die Spot-Flotte unterstützt die folgenden Typen automatischer Skalierung:

- Zielverfolgungsskalierung – Erhöht oder verringert die aktuelle Kapazität der Flotte anhand eines Zielwerts für eine bestimmte Metrik. Dies ähnelt der Art und Weise, wie Ihr Thermostat die Temperatur in Ihrem Zuhause konstant hält – Sie wählen eine Temperatur aus und das Thermostat erledigt den Rest.
- Step scaling (Schrittweise Skalierung) – Erhöht oder verringert die aktuelle Kapazität der Flotte anhand einer Gruppe von Skalierungsanpassungen, die als Schrittanpassungen bezeichnet werden und je nach Umfang der Alarmüberschreitung variieren.
- Scheduled scaling (Geplante Skalierung) – Erhöht oder verringert die aktuellen Kapazität der Flotte anhand von Datum und Uhrzeit.

Überlegungen

Überlegen Sie bei Verwendung der automatischen Skalierung für Ihre Spot-Flotte folgendes:

- Instance-Gewichtung – Wenn Sie Instance-Gewichtung verwenden, denken Sie daran, dass Spot-Flotten bei Bedarf die Zielkapazität überschreiten können. Die erfüllte Kapazität kann eine Gleitkommazahl sein, die Zielkapazität muss jedoch eine Ganzzahl sein, sodass die Spot-Flotte auf die nächste Ganzzahl aufgerundet wird. Sie müssen diese Verhalten berücksichtigen, wenn Sie sich das Ergebnis einer Skalierungsrichtlinie ansehen, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Nehmen wir beispielsweise an, dass die Zielkapazität 30 und die erfüllte Kapazität 30,1 beträgt und die Skalierungsrichtlinie 1 abzieht. Wenn der Alarm ausgelöst wird, zieht der Auto Scaling-Prozess 1 von 30,1 ab und erhält 29,1. Dies wird auf 30 aufgerundet, sodass keine Skalierungsaktion erfolgt. Nehmen wir jetzt an, dass Sie Instance-Gewichtungen von 2, 4 und 8 sowie die Zielkapazität 10 ausgewählt haben, jedoch keine Instances mit der Gewichtung 2 verfügbar waren. Die Spot-Flotte hat so Instances mit den Gewichtungen 4 und 8 für eine erfüllte Kapazität von 12 bereitgestellt. Wenn die Skalierungsrichtlinie die Zielkapazität um 20 % verringert und ein Alarm ausgelöst wird, zieht der Auto Scaling-Prozess 12*0,2 von 12 ab und erhält 9,6. Dies wird auf 10 aufgerundet, sodass keine Skalierungsaktion erfolgt.
- Ruhephase – Die für die Spot-Flotte erstellten Skalierungsrichtlinien unterstützen eine Ruhephase. Dabei handelt es sich um die Anzahl an Sekunden, nachdem eine Skalierung abgeschlossen ist, bei der sich vorherige Skalierungen basierend auf Auslösern auf zukünftige Skalierungsereignisse auswirken können. Bei Richtlinien für die Erweiterung wird während Ruhephasen die Kapazität, die durch das vorherige Skalierungsereignis hinzugefügt wurde, welches die Ruhephase initiiert hat, als Teil der gewünschten Kapazität für die nächste Erweiterung berechnet. Der Zweck ist eine kontinuierliche (jedoch nicht exzessive) Erweiterung. Bei Richtlinien für die Verkleinerung wird die Ruhephase verwendet, um nachfolgende Anforderungen für die Erweiterung zu sperren, bis sie abgelaufen ist. Der Zweck ist eine vorsichtige Verkleinerung, um die Verfügbarkeit Ihrer Anwendung zu schützen. Wenn während der Ruhephase nach einer Erweiterung jedoch ein anderer Alarm eine Verkleinerung auslöst, skaliert das Auto Scaling Ihr skalierbares Ziel sofort.
- Detailierte Überwachung nutzen – Wir empfehlen, Instance-Metriken in einem Intervall von 1 Minute zu skalieren, weil so eine schnellere Reaktion auf Änderungen an der Auslastung sichergestellt wird. Werden Metriken in einem Intervall von 5 Minuten skaliert, kann dies zu einer verringerten Reaktionszeit und zu einer Skalierung von veralteten Metrikdaten führen. Um Metrikdaten für Ihre Instance an CloudWatch in 1-Minuten-Intervallen zu senden, müssen Sie die detaillierte Überwachung aktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwalte die detaillierte Überwachung deiner EC2 Instances und Erstellen Sie eine Spot-Flotte-Anfrage mit definierten Parametern.

- AWS CLI— Wenn Sie den für die Konfiguration der Skalierung AWS CLI für Spot Fleet verwenden, verwenden Sie die Befehle zur automatischen Skalierung von Anwendungen.

IAM-Berechtigungen für automatische Skalierung von Spot-Flotten

Die automatische Skalierung für Spot Fleet wird durch eine Kombination aus Amazon EC2 CloudWatch, Amazon und Application Auto Scaling ermöglicht APIs. Spot-Flottenanfragen werden mit Amazon erstellt EC2, Alarme werden mit CloudWatch und Skalierungsrichtlinien werden mit Application Auto Scaling erstellt. Zusätzlich zu den IAM-Berechtigungen, die für die Verwendung von Spot Fleet und Amazon erforderlich sind EC2, muss der Benutzer, der auf die Flottenskalierungseinstellungen zugreift, über die entsprechenden Berechtigungen für die Dienste verfügen, die automatische Skalierung unterstützen.

Um die automatische Skalierung für Spot-Flotte zu verwenden, müssen Benutzer auch die Berechtigung haben, die Aktionen in der folgenden Beispielrichtlinie zu verwenden.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "application-autoscaling:*",
                "ec2:DescribeSpotFleetRequests",
                "ec2:ModifySpotFleetRequest",
                "cloudwatch:DeleteAlarms",
                "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
                "cloudwatch:DescribeAlarms",
                "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "cloudwatch:PutMetricAlarm",
                "cloudwatch:DisableAlarmActions",
                "cloudwatch:EnableAlarmActions",
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "sns:CreateTopic",
                "sns:Subscribe",
                "sns:Get*",
                "sns:List*"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

Sie können auch eigene IAM-Richtlinien erstellen, mit denen sich die Berechtigungen für Aufrufe der Application Auto Scaling-API präziser kontrollieren lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollen für Application Auto Scaling im Benutzerhandbuch zum Application Auto Scaling.

Der Application Auto Scaling-Service benötigt außerdem die Erlaubnis, Ihre Spot-Flotte und CloudWatch Alarme zu beschreiben, sowie Berechtigungen, Ihre Spot-Flottenzielkapazität in Ihrem Namen zu ändern. Wenn Sie die automatische Skalierung für Ihre Spot-Flotte aktivieren, wird eine serviceverknüpfte Rolle namens `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_EC2SpotFleetRequest` erstellt. Diese Service-verknüpfte Rolle gewährt Application Auto Scaling die Berechtigung zum Beschreiben der Alarme für die Richtlinien, zum Überwachen der aktuellen Kapazität der Flotte und zum Ändern der Kapazität der Flotte. Die ursprüngliche verwaltete Spot-Flotten-Rolle für Application Auto Scaling war `aws-ec2-spot-fleet-autoscale-role`, diese wird jedoch nicht mehr benötigt. Die Service-verknüpfte Rolle ist die Standardrolle für Application Auto Scaling. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollen für Application Auto Scaling im Benutzerhandbuch zu Application Auto Scaling.

Skalierung der Zielverfolgung: Skalieren der Spot-Flotte, indem auf einen Wert für eine bestimmte Metrik abgezielt wird

Bei der Zielverfolgungsskalierung erstellen Sie eine Zielverfolgungsskalierungsrichtlinie, indem Sie eine Metrik auswählen und einen Zielwert festlegen. Spot Fleet erstellt und verwaltet dann die CloudWatch Alarme, die die Skalierungsrichtlinie auslösen, und berechnet die Skalierungsanpassung auf der Grundlage der ausgewählten Metrik und des Zielwerts. Die Skalierungsrichtlinie gleicht die Kapazität durch Hinzufügen oder Entfernen von Instances nach Bedarf an, um die Metrik auf oder nahe dem angegebenen Zielwert zu halten. Eine Zielverfolgungsskalierungsrichtlinie hält die Kennzahl nicht nur nahe am Zielwert, sondern sie passt sich auch den Schwankungen der Kennzahl aufgrund eines schwankenden Lastmusters an und minimiert schnelle Kapazitätsschwankungen.

Sie können für eine Spot-Flotte mehrere Zielverfolgungsskalierungsrichtlinie erstellen, sofern jede Richtlinie eine andere Metrik verwendet. Die Flotte skaliert basierend auf der Richtlinie, welche die größte Flotten-Kapazität bereitstellt. Dies ermöglicht Ihnen verschiedene Szenarien, um eine ausreichende Kapazität für Ihre Anwendungs-Workloads sicherzustellen.

Um die Verfügbarkeit der Anwendung sicherzustellen, wird die Flotte schnellstmöglich proportional zur Metrik hochskaliert, jedoch etwas langsamer herunterskaliert.

Wenn eine Spot-Flotte eine Instance aufgrund einer Verringerung der Zielkapazität beendet, erhält die Instance eine Benachrichtigung über die Unterbrechung einer Spot-Instance.

> **Note**
>
> Bearbeiten oder löschen Sie nicht die CloudWatch Alarme, die Spot Fleet für eine Skalierungsrichtlinie zur Zielverfolgung verwaltet. Die Spot-Flotte löscht die Alarme automatisch, wenn Sie die Skalierungsrichtlinie für die Zielverfolgung löschen.

Voraussetzungen

- Die Spot-Flottenanforderung muss den Anforderungstyp `maintain` aufweisen. Die automatische Skalierung wird für Anfragen vom Typ `request` nicht unterstützt.
- Konfigurieren Sie IAM-Berechtigungen für automatische Skalierung von Spot-Flotten.
- Überprüfen Sie das Überlegungen.

Um eine Richtlinie zur Zielverfolgung zu konfigurieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Auto Scaling am unteren Bildschirmrand. Wenn Sie den Link für Ihre Spot-Flotte ausgewählt haben, gibt es keine Registerkarte. Scrollen Sie stattdessen nach unten zum Abschnitt Auto Scaling.
5. Wenn Auto Scaling nicht konfiguriert ist, wählen Sie Configure aus.
6. Legen Sie anhand von Scale capacity between die Mindest- und Höchstkapazität für Ihre Flotte fest. Ihre Flotte wird durch Auto Scaling nicht auf einen Wert unter der Mindest- bzw. über der Höchstkapazität skaliert.
7. Geben Sie unter Policy Name (Richtlinienname) einen Namen für diese Richtlinie ein.
8. Wählen Sie eine Target metric.
9. Geben Sie einen Target value (Zielwert) für die Metrik ein.

10. Geben Sie für die Abklingzeit einen neuen Wert (in Sekunden) ein oder behalten Sie den Standardwert bei.
11. (Optional) Um die Erstellung einer Abskalierungsrichtlinie auf der Grundlage der aktuellen Konfiguration zu vermeiden, wählen Sie Abskalieren deaktivieren. Sie können eine Richtlinie für die horizontale Skalierung anhand einer anderen Konfiguration erstellen.
12. Wählen Sie Save aus.

Um eine Richtlinie zur Zielverfolgung mit dem zu konfigurieren AWS CLI

1. Registrieren Sie die Spot-Flotte-Anfrage mithilfe des register-scalable-targetBefehls als skalierbares Ziel.
2. Erstellen Sie mit dem put-scaling-policyBefehl eine Skalierungsrichtlinie.

Stufenweise Skalierung: Skalieren der Spot-Flotte anhand von Richtlinien zur stufenweisen Skalierung

Bei Richtlinien zur schrittweisen Skalierung geben Sie CloudWatch Alarme an, um den Skalierungsprozess auszulösen. Wenn Sie beispielsweise skalieren möchten, wenn die CPU-Auslastung ein bestimmtes Niveau erreicht, erstellen Sie anhand der von Amazon bereitgestellten `CPUUtilization` Metrik einen Alarm EC2.

Beim Erstellen einer Richtlinie zur schrittweisen Skalierung müssen Sie einen der folgenden Skalierungsanpassungstypen angeben:

- Add (Hinzufügen) – Erhöhen Sie die Zielkapazität der Flotte um eine angegebene Anzahl von Kapazitätseinheiten oder einen angegebenen Prozentsatz der aktuellen Kapazität.
- Remove (Entfernen) – Verringern Sie die Zielkapazität der Flotte um eine angegebene Anzahl von Kapazitätseinheiten oder einen angegebenen Prozentsatz der aktuellen Kapazität.
- Set to (Festlegen auf) – Legen Sie die Zielkapazität der Flotte auf die angegebene Anzahl an Kapazitätseinheiten fest.

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, berechnet der Auto Scaling-Prozess die neue Zielkapazität anhand der erfüllten Kapazität und der Skalierungsrichtlinie und aktualisiert Sie Zielkapazität anschließend entsprechend. Nehmen wir beispielsweise an, dass die Zielkapazität und die erfüllte Kapazität 10 betragen und die Skalierungsrichtlinie 1 hinzufügt. Wenn der Alarm ausgelöst wird, fügt der Auto-Scaling-Prozess 1 bis 10 hinzu, um 11 zu erhalten. Die Spot-Flotte startet also 1 Instance.

Wenn eine Spot-Flotte eine Instance aufgrund einer Verringerung der Zielkapazität beendet, erhält die Instance eine Benachrichtigung über die Unterbrechung einer Spot-Instance.

Voraussetzungen

- Die Spot-Flottenanforderung muss den Anforderungstyp `maintain` aufweisen. Die automatische Skalierung wird für Anfragen vom Typ `request` nicht unterstützt.
- Konfigurieren Sie IAM-Berechtigungen für automatische Skalierung von Spot-Flotten.
- Überlegen Sie, welche CloudWatch Metriken für Ihre Anwendung wichtig sind. Sie können CloudWatch Alarme auf der Grundlage von Metriken AWS oder Ihrer eigenen benutzerdefinierten Metriken erstellen.
- Aktivieren Sie für die AWS Metriken, die Sie in Ihren Skalierungsrichtlinien verwenden werden, die Erfassung von CloudWatch Metriken, falls der Dienst, der die Metriken bereitstellt, sie nicht standardmäßig aktiviert.
- Überprüfen Sie das Überlegungen.

Um einen CloudWatch Alarm zu erstellen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich Alarme, dann Alle Alarme.
3. Wählen Sie Create Alarm (Alarm erstellen) aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Specify metric and conditions (Metrik und Bedingungen angeben) die Option Select metric (Metrik auswählen) aus:
5. Wählen Sie EC2 Spot, dann Fleet Request Metrics und dann eine Metrik aus (z. B. TargetCapacity) und wählen Sie dann Metrik auswählen aus.

   Die Seite Specify metric and conditions (Metrik und Bedingungen festlegen) mit einem Diagramm und weiteren Informationen über die von Ihnen ausgewählte Metrik werden anzeigt.
6. Wählen Sie unter Zeitraum den Auswertungszeitraum für den Alarm aus, z. B. 1 Minute. Beim Auswerten des Alarms wird jeder Zeitraum in einem Datenpunkt zusammengefasst.

> **Note**
>
> Ein kürzerer Zeitraum erzeugt eine höhere Alarmempfindlichkeit.

7. Legen Sie unter Conditions (Bedingungen) den Schwellenwert des Alarms fest. Sie können beispielsweise einen Schwellenwert angeben, damit der Alarm jedes Mal ausgelöst wird, wenn der Wert für die Metrik bei 80 Prozent oder höher liegt.
8. Geben Sie unter Additional configuration (Zusätzliche Konfiguration) für Datapoints to alarm (Datenpunkte bis zum Alarm) an, wie viele Datenpunkte (Auswertungszeiträume) sich im Alarmzustand befinden müssen, damit der Alarm ausgelöst wird, z. B. 1 Bewertungszeitraum oder 2 von 3 Bewertungszeiträumen. Dies erzeugt einen Alarm, der in den ALARM-Zustand übergeht, wenn viele aufeinander folgende Zeiträume überschritten werden. Weitere Informationen finden Sie unter Auswertung eines Alarms im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.
9. Wählen Sie für Missing data treatment (Behandlung fehlender Daten) eine der Optionen aus (oder belassen Sie es bei der Standardoption Treat missing data as missing (Fehlende Daten als fehlend behandeln)). Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Behandlung fehlender Daten durch CloudWatch Alarme im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.
10. Wählen Sie Next.
11. (Optional) Um eine Benachrichtigung zu einem Skalierungsereignis zu empfangen, können Sie für Notification (Benachrichtigung) das Amazon SNS-Thema auswählen oder erstellen, das zum Empfangen der Benachrichtigungen verwendet werden soll. Andernfalls können Sie die Benachrichtigung jetzt löschen und bei Bedarf später eine hinzufügen.
12. Wählen Sie Next.
13. Geben Sie unter Hinzufügen einer Beschreibung einen Namen und eine Beschreibung für den Alarm ein und klicken Sie auf Weiter.
14. Wählen Sie Alarm erstellen aus.

So konfigurieren Sie eine Richtlinie zur schrittweisen Skalierung für Ihre Spot-Flotte

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Auto Scaling am unteren Bildschirmrand. Wenn Sie den Link für Ihre Spot-Flotte ausgewählt haben, gibt es keine Registerkarte. Scrollen Sie stattdessen nach unten zum Abschnitt Auto Scaling.
5. Wenn Auto Scaling nicht konfiguriert ist, wählen Sie Configure aus.

6. Legen Sie anhand von Scale capacity between die Mindest- und Höchstkapazität für Ihre Flotte fest. Die Skalierungsrichtlinien lassen Ihre Flotte nicht unter die Mindestkapazität oder über die maximale Kapazität hinaus skalieren.
7. Wählen Sie für Skalierungsrichtlinien, Richtlinientyp Stufenskalierungsrichtlinie aus.
8. Zunächst enthalten Skalierungsrichtlinien Richtlinien namens ScaleUp und ScaleDown. Sie können diese Richtlinien abschließen oder sie mit Remove policy entfernen. Sie können außerdem Add policy (Richtlinie hinzufügen) auswählen.
9. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Richtlinie zu definieren:

    a. Geben Sie unter Policy Name (Richtlinienname) einen Namen für diese Richtlinie ein.

    b. Wählen Sie für Policy trigger einen vorhandenen Alarm aus oder wählen Sie Alarm erstellen, um die CloudWatch Amazon-Konsole zu öffnen und einen Alarm zu erstellen.

    c. Definieren Sie für Kapazität ändernden Betrag, um den skaliert werden soll, sowie die untere und obere Grenze der Schrittanpassung. Sie können eine bestimmte Anzahl von Instances oder einen Prozentsatz der bestehenden Flottengröße hinzufügen oder entfernen oder die Flotte auf eine exakte Größe festlegen.

    Um beispielsweise eine Richtlinie zur schrittweisen Skalierung zu erstellen, welche die Kapazität der Flotte um 30 Prozent erhöht, wählen Sie Hinzufügen, geben Sie 30 in das nächste Feld ein, und wählen Sie dann Prozent. Standardmäßig ist die untere Grenze für eine Hinzufügerichtlinie die Alarmschwelle und die obere Grenze ist positiv (+) unendlich. Standardmäßig ist die obere Grenze für eine Entfernerichtlinie die Alarmschwelle und die untere Grenze ist negativ (-) unendlich.

    d. (Optional) Um einen weiteren Schritt hinzuzufügen, wählen Sie Schritt hinzufügen.

    e. Geben Sie für die Abklingzeit einen neuen Wert (in Sekunden) ein oder behalten Sie den Standardwert bei.
10. Wählen Sie Speichern.

Um Richtlinien für die schrittweise Skalierung für Ihre Spot-Flotte zu konfigurieren, verwenden Sie AWS CLI

1. Registrieren Sie die Spot-Flotte-Anfrage mithilfe des register-scalable-targetBefehls als skalierbares Ziel.
2. Erstellen Sie mit dem put-scaling-policyBefehl eine Skalierungsrichtlinie.
3. Erstellen Sie mit dem put-metric-alarmBefehl einen Alarm, der die Skalierungsrichtlinie auslöst.

Geplante Skalierung: Spot-Flotte nach einem Zeitplan skalieren

Eine Skalierung Ihrer Flotte anhand eines Zeitplans ermöglicht es Ihnen, Ihre Anwendung entsprechend vorhersagbarer Anforderungsänderungen zu skalieren. Durch Erstellen von geplanten Aktionen können Sie die Spot-Flotte anweisen, Skalierungen zu bestimmten Zeitpunkten durchzuführen. Wenn Sie eine geplante Aktion erstellen, geben Sie eine vorhandene Spot-Flotte und die minimale und maximale Kapazität sowie den Zeitpunkt an, an dem die Skalierung durchgeführt werden soll. Geplante Aktionen können so konfiguriert werden, dass sie einmalig oder nach einem wiederkehrenden Zeitplan skalieren. Wenn Sie Änderungen benötigen, können Sie geplante Aktionen bearbeiten oder löschen.

Voraussetzungen

- Geplante Aktionen können nur für bestehende Spot-Flotten erstellt werden. Sie können keine geplante Aktion erstellen, während Sie eine Spot-Flotte erstellen.
- Die Spot-Flottenanforderung muss den Anforderungstyp `maintain` aufweisen. Die automatische Skalierung wird für Anfragen vom Typ `request` nicht unterstützt.
- Konfigurieren Sie IAM-Berechtigungen für automatische Skalierung von Spot-Flotten.
- Überprüfen Sie das Überlegungen.

Erstellen Sie eine einmalige geplante Aktion wie folgt:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Geplante Skalierung am unteren Bildschirmrand. Wenn Sie den Link für Ihre Spot-Flotte ausgewählt haben, gibt es keine Registerkarte. Scrollen Sie stattdessen nach unten zum Abschnitt Geplante Skalierung.
5. Wählen Sie Geplante Aktion erstellen.
6. Geben Sie unter Name einen neuen Namen für die geplante Aktion ein.
7. Geben Sie einen Wert für Minimum capacity (Minimale Kapazität), Maximum capacity (Maximale Kapazität) oder beides ein.
8. Wählen Sie für Recurrence (Wiederholung) Once (Einmal) aus.
9. (Optional) Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für Start time (Startzeit), End time (Endzeit) oder beides.

10. Wählen Sie Erstellen aus.

Einen sich wiederholenden Zeitplan erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Geplante Skalierung am unteren Bildschirmrand. Wenn Sie den Link für Ihre Spot-Flotte ausgewählt haben, gibt es keine Registerkarte. Scrollen Sie stattdessen nach unten zum Abschnitt Geplante Skalierung.
5. Geben Sie unter Name einen neuen Namen für die geplante Aktion ein.
6. Geben Sie einen Wert für Minimum capacity (Minimale Kapazität), Maximum capacity (Maximale Kapazität) oder beides ein.
7. Wählen Sie für Recurrence (Wiederholung) einen der vordefinierten Zeitpläne (z. B. Every day (Jeden Tag)) oder wählen Sie Custom (Benutzerdefiniert) und geben Sie einen Cron-Ausdruck ein. Weitere Informationen zu den Cron-Ausdrücken, die von der geplanten Skalierung unterstützt werden, finden Sie unter Cron-Ausdrücke im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.
8. (Optional) Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für Start time (Startzeit), End time (Endzeit) oder beides.
9. Klicken Sie auf Submit (Absenden).

So bearbeiten Sie eine geplante Aktion

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Geplante Skalierung am unteren Bildschirmrand. Wenn Sie den Link für Ihre Spot-Flotte ausgewählt haben, gibt es keine Registerkarte. Scrollen Sie stattdessen nach unten zum Abschnitt Geplante Skalierung.
5. Wählen Sie die geplante Aktion dann Actions (Aktionen) und anschließend Edit (Bearbeiten) aus.
6. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und klicken Sie auf Submit (Senden).

So löschen Sie eine geplante Aktion

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Spot Requests aus.
3. Wählen Sie Ihre Spot-Flotten-Anforderung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Geplante Skalierung am unteren Bildschirmrand. Wenn Sie den Link für Ihre Spot-Flotte ausgewählt haben, gibt es keine Registerkarte. Scrollen Sie stattdessen nach unten zum Abschnitt Geplante Skalierung.
5. Wählen Sie die geplante Aktion dann Actions (Aktionen) und anschließend Delete (Löschen) aus.
6. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Delete (Löschen).

Um die geplante Skalierung mit dem zu verwalten AWS CLI

Verwenden Sie die folgenden Befehle:

- put-scheduled-action
- describe-scheduled-actions
- delete-scheduled-action

Überwachen Sie Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte

Eine effektive Überwachung Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte ist unerlässlich, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Tools, die Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen, darunter Amazon CloudWatch und Amazon EventBridge, die in diesem Thema behandelt werden.

Damit CloudWatch können Sie Kennzahlen sammeln und verfolgen, Alarme einrichten und automatisch auf Änderungen im Status Ihrer Flotte reagieren.

Mit können Sie Ereignisse EventBridge, die von Ihrer Flotte ausgelöst werden, überwachen und programmgesteuert darauf reagieren. Durch die Definition von Regeln in EventBridge können Sie die Reaktionen auf bestimmte Flottenereignisse, wie z. B. das Beenden von Instances oder Änderungen des Flottenstatus, automatisieren und so Ihre betriebliche Effizienz verbessern.

Themen

- Überwachen Sie Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte mit CloudWatch

- Überwachen Sie mithilfe von Amazon die Ereignisse, die von Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte ausgelöst werden, und reagieren Sie programmgesteuert darauf EventBridge

Überwachen Sie Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte mit CloudWatch

Sie können Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte anhand der in diesem Abschnitt beschriebenen CloudWatch Amazon-Metriken überwachen.

> **Important**
>
> Um die Genauigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir, beim Verwenden dieser Metriken die detaillierte Überwachung zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalte die detaillierte Überwachung deiner EC2 Instances.

Weitere Informationen zur Verwendung finden CloudWatch Sie unterÜberwachen Sie Ihre Instances mit CloudWatch.

EC2 Metriken für Flotte und Spot-Flotte

Der `AWS/EC2Spot` Namespace umfasst die folgenden Metriken für Ihre Flotte sowie die CloudWatch Metriken für die Spot-Instances in Ihrer Flotte. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Metriken.

Metrik	Beschreibung
`AvailableInstancePoolsCount`	Die Spot-Kapazitätspools, die in der Flotten-Anforderung angegeben wurden. Einheiten: Anzahl
`BidsSubmittedForCapacity`	Die Kapazität, für die Amazon Flottenanfragen eingereicht EC2 hat. Einheiten: Anzahl
`EligibleInstancePoolCount`	Die in der Flottenanfrage angegebenen Spot-Kapazitätspools, in denen Amazon Anfragen bearbeiten EC2 kann. Amazon erfüllt EC2 keine Anfragen in Pools, in denen der

Metrik	Beschreibung
	Höchstpreis, den Sie bereit sind, für Spot-Instances zu zahlen, unter dem Spot-Preis liegt oder der Spot-Preis über dem Preis für On-Demand-Instances liegt. Einheiten: Anzahl
`FulfilledCapacity`	Die Kapazität, die Amazon erfüllt EC2 hat. Einheiten: Anzahl
`MaxPercentCapacityAllocation`	Der Höchstwert von `PercentCapacityAllocation` über alle Flotten-Pools hinweg, die in der Flotten-Anforderung angegeben wurden. Einheiten: Prozent
`PendingCapacity`	Differenz zwischen `TargetCapacity` und `FulfilledCapacity` . Einheiten: Anzahl
`PercentCapacityAllocation`	Dem Spot-Kapazitätspool für die angegebenen Dimensionen zugeordnete Kapazität. Der höchste registriert Wert aller Spot-Kapazitätspools kann mit `MaxPercentCapacityAllocation` ermittelt werden. Einheiten: Prozent
`TargetCapacity`	Die Zielkapazität der Flotten-Anforderung. Einheiten: Anzahl
`TerminatingCapacity`	Die Kapazität, die beendet wird, da die bereitgestellte Kapazität größer als die Zielkapazität ist. Einheiten: Anzahl

Wenn die Maßeinheit einer Metrik `Count` ist, lautet die nützlichste Statistik `Average`.

EC2 Abmessungen der Flotte und der Spot-Flotte

Verwenden Sie die folgenden Dimensionen, um die Daten für Ihre Flotte zu filtern.

Dimensionen	Beschreibung
`AvailabilityZone`	Filtern Sie die Daten nach Availability Zone.
`FleetRequestId`	Filtern Sie die Daten nach Flottenanfrage.
`InstanceType`	Filtern Sie die Daten nach Instance-Typ.

Sehen Sie sich die CloudWatch Kennzahlen für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte an

Sie können die CloudWatch Kennzahlen für Ihre Flotte in der CloudWatch Amazon-Konsole einsehen. Diese Metriken werden in Überwachungsdiagrammen dargestellt. Diese Grafiken zeigen Datenpunkte, wenn die Flotte aktiv ist.

Metriken werden zuerst nach dem Namespace und dann nach den verschiedenen Kombinationen von Dimensionen in jedem Namespace gruppiert. Sie können beispielsweise alle Flotten-Metriken oder Gruppen von Flotten-Metriken nach Flotten-Anforderungs-ID, Instance-Typ oder Availability Zone anzeigen.

Flottenmetriken anzeigen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich Metriken und wählen Sie dann Alle Metriken aus.
3. Wählen Sie den EC2 Spot-Namespace.

> **Note**
>
> Wenn der EC2 Spot-Namespace nicht angezeigt wird, gibt es dafür zwei Gründe. Entweder haben Sie EC2 Fleet oder Spot Fleet in der Region noch nie genutzt — nur die AWS Dienste, die Sie nutzen, senden Messwerte an Amazon. CloudWatch Oder, wenn Sie EC2 Fleet oder Spot Fleet in der Region verwendet haben, aber nicht in den letzten zwei Wochen, wird der Namespace nicht angezeigt.

4. (Um die Metriken nach Dimensionen zu filtern, wählen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Flottenanforderungsmetriken – Gruppieren nach Spot-Flotten-Anforderung
- Nach Availability Zone – Gruppieren nach Spot-Flotten-Anforderung und Availability Zone
- Nach Instance-Typ – Gruppieren nach Spot-Flotten-Anforderung und Instance-Typ
- Nach Zone/Instance Verfügbarkeitstyp — Gruppieren Sie nach Flottenanfrage, Availability Zone und Instance-Typ

5. Um die Daten für eine Metrik anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Metrik.

Überwachen Sie mithilfe von Amazon die Ereignisse, die von Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte ausgelöst werden, und reagieren Sie programmgesteuert darauf EventBridge

Wenn sich der Status einer EC2 Flotte oder Spot-Flotte ändert, wird eine Benachrichtigung ausgegeben. Die Benachrichtigung wird als Ereignis zur Verfügung gestellt, das an Amazon gesendet wird EventBridge (früher bekannt als Amazon CloudWatch Events). Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben.

Sie können Amazon verwenden EventBridge , um Regeln zu erstellen, die als Reaktion auf ein Ereignis programmatische Aktionen auslösen. Sie können beispielsweise zwei EventBridge Regeln erstellen: eine wird ausgelöst, wenn sich der Status einer Flotte ändert, und eine weitere, wenn eine Instance in der Flotte beendet wird. Sie können in diesem Beispiel die erste Regel so konfigurieren, dass bei einer Änderung des Flottenstatus die Regel ein SNS-Thema aufruft, um Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung zu senden. Sie können die zweite Regel so konfigurieren, dass beim Beenden einer Instance in der Flotte die Regel eine Lambda-Funktion aufruft, um eine neue Instance zu starten.

> **Note**
>
> Nur Flotten vom Typ `maintain` und `request` emittieren Ereignisse. Flotten des Typs `instant` geben keine Ereignisse aus, da sie synchrone einmalige Anfragen senden und der Zustand der Flotte in der Antwort sofort bekannt ist. Um Amazon EventBridge zur Überwachung von Flottenereignissen verwenden zu können, muss der Anfragetyp `maintain` oder sein`request`.

Anweisungen zum Beschreiben des Ereignisverlaufs einer Flotte finden Sie unter Beschreiben Sie den Ereignisverlauf für Ihre Flotte EC2 .

Themen

- Erstellen Sie EventBridge Amazon-Regeln zur Überwachung von EC2 Fleet- oder Spot-Flottenereignissen
- EC2 Arten von Flottenereignissen
- Ereignistypen für Spot-Flotten

Erstellen Sie EventBridge Amazon-Regeln zur Überwachung von EC2 Fleet- oder Spot-Flottenereignissen

Wenn eine Statusänderungsbenachrichtigung für eine EC2 Flotte oder Spot-Flotte ausgegeben wird, wird sie als Ereignis EventBridge als JSON-Datei an Amazon gesendet. Wenn ein Ereignismuster EventBridge erkannt wird, das einem in einer Regel definierten Muster entspricht, EventBridge ruft es das in der Regel angegebene Ziel (oder die Ziele) auf.

Sie können EventBridge Regeln schreiben, um Aktionen auf der Grundlage übereinstimmender Ereignismuster zu automatisieren.

Die folgenden Felder des Ereignisses bilden das Ereignismuster, das eine Aktion aufruft:

`"source": "aws.ec2fleet"`

Identifiziert, dass das Ereignis von EC2 Fleet stammt.

`"detail-type": "EC2 Fleet State Change"`

Identifiziert den Ereignistyp.

`"detail": { "sub-type": "submitted" }`

Identifiziert den Ereignis-Sub-Typ.

Eine Liste der EC2 Fleet- und Spot-Flottenereignisse sowie Beispielereignisdaten finden Sie unter EC2 Arten von Flottenereignissen undEreignistypen für Spot-Flotten.

Beispiele

- Erstellen Sie eine EventBridge Regel zum Senden einer Benachrichtigung
- Erstellen Sie eine EventBridge Regel zum Auslösen einer Lambda-Funktion

Erstellen Sie eine EventBridge Regel zum Senden einer Benachrichtigung

Im folgenden Beispiel wird eine EventBridge Regel erstellt, nach der jedes Mal, wenn Amazon eine Benachrichtigung über eine Änderung des EC2 Flottenstatus EC2 ausgibt, eine E-Mail, eine Textnachricht oder eine mobile Push-Benachrichtigung sendet. Das Signal in diesem Beispiel wird als `EC2 Fleet State Change`-Ereignis ausgegeben, das die durch die Regel definierte Aktion auslöst.

Voraussetzung

Bevor Sie die EventBridge Regel erstellen, müssen Sie das Amazon SNS SNS-Thema für die E-Mail, Textnachricht oder mobile Push-Benachrichtigung erstellen.

Um eine EventBridge Regel zu erstellen, mit der eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn sich der Status einer EC2 Flotte ändert

1. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Wählen Sie Regel erstellen aus.
3. Zum Define rule detail (Festlegen der Regeldetails) gehen Sie folgendermaßen vor:
   a. Geben Sie für die Regel einen Name (Namen) und optional eine Beschreibung ein.

      Eine Regel darf nicht denselben Namen wie eine andere Regel in derselben Region und auf demselben Event Bus haben.
   b. Bei Event bus (Ereignisbus) wählen Sie default (Standard) aus. Wenn ein AWS Service in Ihrem Konto ein Ereignis generiert, wird es immer an den Standard-Event-Bus Ihres Kontos weitergeleitet.
   c. Bei Regeltyp wählen Sie Regel mit einem Ereignismuster aus.
   d. Wählen Sie Weiter aus.
4. Bei Build event pattern (Ereignis-Muster erstellen) gehen Sie wie folgt vor:
   a. Wählen Sie als Eventquelle AWS Events oder EventBridge Partnerevents aus.
   b. Bei Event pattern (Ereignismuster) in diesem Beispiel geben Sie das folgende Ereignismuster an, um mit dem `EC2 Fleet Instance Change`-Ereignis übereinzustimmen.

```
{
 "source": ["aws.ec2fleet"],
 "detail-type": ["EC2 Fleet Instance Change"]
```

```
}
```

Um das Ereignismuster hinzuzufügen, können Sie entweder eine Vorlage verwenden, indem Sie Event pattern form (Ereignismusterformular) auswählen oder Sie spezifizieren Ihr eigenes Muster, indem Sie Custom pattern (JSON-Editor) (Benutzerdefiniertes Muster (JSON-Editor)) auswählen, siehe nachfolgend:

i. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorlage zum Erstellen des Ereignismusters zu erstellen:

A. Wählen Sie Event pattern form (Ereignismusterformular) aus.

B. Als Event source (Ereignisquelle) wählen Sie AWS -Services aus.

C. Wählen Sie für AWS Service die Option EC2 Fleet aus.

D. Wählen Sie als Ereignistyp die Option EC2 Fleet Instance Change aus.

E. Um die Vorlage anzupassen, wählen Sie Edit pattern (Muster bearbeiten) und nehmen Sie Ihre Änderungen vor, damit sie dem Beispiel-Ereignismuster entsprechen.

ii. (Alternativ) So geben Sie ein benutzerdefiniertes Ereignismuster an:

A. Wählen Sie Custom pattern (JSON editor) (Benutzerdefiniertes Muster (JSON-Editor)) aus.

B. In dem Feld Event pattern (Ereignismuster) fügen Sie das Ereignismuster für dieses Beispiel hinzu.

c. Wählen Sie Weiter aus.

5. Bei Select target(s) (Ziel(e) auswählen) gehen Sie wie folgt vor:

a. Bei Target types (Zieltypen) wählen Sie AWS -Service aus.

b. Bei Select a target (Ziel auswählen) wählen Sie SNS topic (SNS-Thema) aus, um eine E-Mail, eine SMS oder eine mobile Push-Benachrichtigung zu senden, wenn das Ereignis eintritt.

c. Wählen Sie für Topic (Thema) ein vorhandenes Thema aus. Sie müssen zuerst mit der Amazon-SNS-Konsole ein Amazon-SNS-Thema erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon SNS für application-to-person (A2P) -Messaging im Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

d. (Optional) Unter Additional settings (Zusätzliche Einstellungen) können Sie optional zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im EventBridge

Amazon-Benutzerhandbuch unter EventBridge Amazon-Regeln erstellen, die auf Ereignisse reagieren (Schritt 16).

e. Wählen Sie Weiter aus.

6. (Optional) Bei Tags können Sie Ihrer Regel optional einen Tag oder mehrere Tags hinzufügen und dann Next (Weiter) auswählen.
7. Bei Review and create (Überprüfen und erstellen) gehen Sie wie folgt vor:

   a. Überprüfen Sie die Details der Regel und ändern Sie sie nach Bedarf.

   b. Wählen Sie Regel erstellen aus.

Weitere Informationen finden Sie unter EventBridge Amazon-Regeln und EventBridge Amazon-Ereignismuster im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch

Erstellen Sie eine EventBridge Regel zum Auslösen einer Lambda-Funktion

Im folgenden Beispiel wird eine EventBridge Regel erstellt, die jedes Mal eine Lambda-Funktion auslöst, wenn Amazon EC2 beim Start einer Instance eine EC2 Fleet-Instance-Änderungsbenachrichtigung ausgibt. Das Signal in diesem Beispiel wird als `EC2 Fleet Instance Change`-Ereignis, Sub-Typ `launched`, ausgegeben, das die durch die Regel definierte Aktion auslöst.

Bevor Sie die EventBridge Regel erstellen, müssen Sie die Lambda-Funktion erstellen.

Um die Lambda-Funktion zu erstellen, die in der EventBridge Regel verwendet werden soll

1. Öffnen Sie die AWS Lambda Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/lambda/
2. Wählen Sie Create function (Funktion erstellen).
3. Geben Sie einen Namen für Ihre Funktion ein, konfigurieren Sie den Code und wählen Sie dann Create function (Funktion erstellen).

   Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Ihrer ersten Lambda-Funktion im AWS Lambda Entwicklerhandbuch.

Um eine EventBridge Regel zum Auslösen einer Lambda-Funktion zu erstellen, wenn sich der Status einer Instanz in einer EC2 Flotte ändert

1. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/events/.

2. Wählen Sie Regel erstellen aus.
3. Zum Define rule detail (Festlegen der Regeldetails) gehen Sie folgendermaßen vor:

   a. Geben Sie für die Regel einen Name (Namen) und optional eine Beschreibung ein.

      Eine Regel darf nicht denselben Namen wie eine andere Regel in derselben Region und auf demselben Event Bus haben.

   b. Bei Event bus (Ereignisbus) wählen Sie default (Standard) aus. Wenn ein AWS Service in Ihrem Konto ein Ereignis generiert, wird es immer an den Standard-Event-Bus Ihres Kontos weitergeleitet.

   c. Bei Regeltyp wählen Sie Regel mit einem Ereignismuster aus.

   d. Wählen Sie Weiter aus.
4. Bei Build event pattern (Ereignis-Muster erstellen) gehen Sie wie folgt vor:

   a. Wählen Sie als Eventquelle AWS Events oder EventBridge Partnerevents aus.

   b. Für Event pattern (Ereignismuster) in diesem Beispiel geben Sie das folgende Ereignismuster an, das dem `EC2 Fleet Instance Change`-Ereignis und `launched`-Subtyp übereinstimmt.

      ```
      {
       "source": ["aws.ec2fleet"],
       "detail-type": ["EC2 Fleet Instance Change"],
       "detail": {
         "sub-type": ["launched"]
      }
      ```

      Um das Ereignismuster hinzuzufügen, können Sie entweder eine Vorlage verwenden, indem Sie Event pattern form (Ereignismusterformular) auswählen oder Sie spezifizieren Ihr eigenes Muster, indem Sie Custom pattern (JSON-Editor) (Benutzerdefiniertes Muster (JSON-Editor)) auswählen, siehe nachfolgend:

      i. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorlage zum Erstellen des Ereignismusters zu erstellen:

         A. Wählen Sie Event pattern form (Ereignismusterformular) aus.

         B. Als Event source (Ereignisquelle) wählen Sie AWS -Services aus.

         C. Wählen Sie für AWS Service die Option EC2 Fleet aus.

D. Wählen Sie als Ereignistyp die Option EC2 Fleet Instance Change aus.

E. Wählen Sie Edit pattern (Muster bearbeiten) aus und fügen Sie `"detail": {"sub-type": ["launched"]` hinzu, um dem Beispiel-Ereignismuster zu entsprechen. Fügen Sie für das richtige JSON-Format ein Komma (`,`) nach der vorhergehenden eckigen Klammer (`]`) ein.

ii. (Alternativ) So geben Sie ein benutzerdefiniertes Ereignismuster an:

A. Wählen Sie Custom pattern (JSON editor) (Benutzerdefiniertes Muster (JSON-Editor)) aus.

B. In dem Feld Event pattern (Ereignismuster) fügen Sie das Ereignismuster für dieses Beispiel hinzu.

c. Wählen Sie Weiter aus.

5. Bei Select target(s) (Ziel(e) auswählen) gehen Sie wie folgt vor:

a. Bei Target types (Zieltypen) wählen Sie AWS -Service aus.

b. Bei Select a target (Ziel auswählen) wählen Sie SNS topic (SNS-Thema) aus, um eine E-Mail, eine SMS oder eine mobile Push-Benachrichtigung zu senden, wenn das Ereignis eintritt.

c. Wählen Sie für Topic (Thema) Lambda function (Lambda-Funktion) und für Function (Funktion) die Funktion, die Sie erstellt haben, um beim Auftreten des Ereignisses zu reagieren.

d. (Optional) Unter Additional settings (Zusätzliche Einstellungen) können Sie optional zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch unter EventBridge Amazon-Regeln erstellen, die auf Ereignisse reagieren (Schritt 16).

e. Wählen Sie Weiter aus.

6. (Optional) Bei Tags können Sie Ihrer Regel optional einen Tag oder mehrere Tags hinzufügen und dann Next (Weiter) auswählen.

7. Bei Review and create (Überprüfen und erstellen) gehen Sie wie folgt vor:

a. Überprüfen Sie die Details der Regel und ändern Sie sie nach Bedarf.

b. Wählen Sie Regel erstellen aus.

Ein Tutorial zum Erstellen einer Lambda-Funktion und einer EventBridge Regel, die die Lambda-Funktion ausführt, finden Sie unter Tutorial: Log the State of an Amazon EC2 Instance Using EventBridge im AWS Lambda Developer Guide.

EC2 Arten von Flottenereignissen

Es gibt fünf EC2 Flotten-Ereignistypen. Für jeden Ereignistyp gibt es mehrere Sub-Typen.

Ereignistypen

- EC2 Änderung des Flottenstatus
- EC2 Änderung der Fleet Spot-Instance-Anfrage
- EC2 Änderung der Flotteninstanz
- EC2 Informationen zur Flotte
- EC2 Flottenfehler

EC2 Änderung des Flottenstatus

EC2 Fleet sendet ein `EC2 Fleet State Change` Ereignis an Amazon, EventBridge wenn sich der Status einer EC2 Flotte ändert.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "715ed6b3-b8fc-27fe-fad6-528c7b8bf8a2",
    "detail-type": "EC2 Fleet State Change",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T09:00:20Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-598fb973-87b7-422d-
be4d-6b0809bfff0a"
    ],
    "detail": {
        "sub-type": "active"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`active`

Die EC2 Flottenanfrage wurde validiert und Amazon EC2 versucht, die angestrebte Anzahl laufender Instances beizubehalten.

`deleted`

Die EC2 Flottenanfrage wurde gelöscht und hat keine laufenden Instances. Die EC2 Flotte wird zwei Tage nach Beendigung ihrer Instances gelöscht.

`deleted_running`

Die EC2 Flottenanfrage wird gelöscht und es werden keine weiteren Instances gestartet. Die bestehenden Instances laufen weiter, bis sie unterbrochen oder beendet werden. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis alle Instances unterbrochen oder beendet wurden.

`deleted_terminating`

Die EC2 Flottenanfrage wird gelöscht und die zugehörigen Instances werden beendet. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis alle Instances beendet wurden.

`expired`

Die EC2 Flottenanfrage ist abgelaufen. Wenn die Anforderung mit `TerminateInstancesWithExpiration` erstellt wurde, zeigt ein nachfolgendes `terminated`-Ereignis an, dass die Instances beendet werden.

`modify_in_progress`

Die EC2 Flottenanfrage wird geändert. Die Anforderung bleibt in diesem Zustand, bis die Änderung vollständig verarbeitet wurde.

`modify_succeeded`

Die EC2 Flottenanfrage wurde geändert.

`submitted`

Die EC2 Flottenanfrage wird geprüft und Amazon bereitet EC2 sich darauf vor, die angestrebte Anzahl von Instances zu starten.

`progress`

Die EC2 Flottenanfrage wird gerade bearbeitet.

EC2 Änderung der Fleet Spot-Instance-Anfrage

EC2 Fleet sendet ein `EC2 Fleet Spot Instance Request Change` Ereignis an Amazon, EventBridge wenn sich der Status einer Spot-Instance-Anfrage in der Flotte ändert.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "19331f74-bf4b-a3dd-0f1b-ddb1422032b9",
    "detail-type": "EC2 Fleet Spot Instance Request Change",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T09:00:05Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/
fleet-83fd4e48-552a-40ef-9532-82a3acca5f10"
    ],
    "detail": {
        "spot-instance-request-id": "sir-rmqske6h",
        "description": "SpotInstanceRequestId sir-rmqske6h, PreviousState:
 cancelled_running",
        "sub-type": "cancelled"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`active`

Die Spot-Instance-Anforderung wurde erfüllt und ist mit einer Spot-Instance verknüpft.

`cancelled`

Sie haben die Spot-Instance-Anforderung storniert oder die Spot-Instance-Anforderung ist abgelaufen.

`disabled`

Sie haben die Spot-Instance angehalten.

`submitted`

Die Spot-Instance-Anforderung wird gesendet.

EC2 Änderung der Flotteninstanz

EC2 Fleet sendet ein `EC2 Fleet Instance Change` Ereignis an Amazon, EventBridge wenn sich der Status einer Instance in der Flotte ändert.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "542ce428-c8f1-0608-c015-e8ed6522c5bc",
    "detail-type": "EC2 Fleet Instance Change",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T09:00:23Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-598fb973-87b7-422d-
be4d-6b0809bfff0a"
    ],
    "detail": {
        "instance-id": "i-0c594155dd5ff1829",
        "description": "{\"instanceType\":\"c5.large\",\"image\":\"ami-6057e21a\",
\"productDescription\":\"Linux/UNIX\",\"availabilityZone\":\"us-east-1d\"}",
        "sub-type": "launched"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`launched`

Eine neue Instance wurde gestartet.

`terminated`

Die Instance wurde beendet.

`termination_notified`

Eine Benachrichtigung zur Instance-Kündigung wurde gesendet, wenn eine Spot-Instance von Amazon EC2 während des Scale-Down beendet wurde, als die Zielkapazität der Flotte heruntergefahren wurde, beispielsweise von einer Zielkapazität von 4 auf eine Zielkapazität von 3.

EC2 Informationen zur Flotte

EC2 Fleet sendet ein `EC2 Fleet Information` Ereignis an Amazon EventBridge , wenn beim Versand ein Fehler auftritt. Das Informationsereignis hindert die Flotte nicht daran, ihre Zielkapazität zu erreichen.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "76529817-d605-4571-7224-d36cc1b2c0c4",
    "detail-type": "EC2 Fleet Information",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T08:17:07Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-8becf5fe-
bb9e-415d-8f54-3fa5a8628b91"
    ],
    "detail": {
        "description": "c4.xlarge, ami-0947d2ba12ee1ff75, Linux/UNIX, us-east-1a,
 Spot price in either SpotFleetRequestConfigData or SpotFleetLaunchSpecification or
 LaunchTemplate or LaunchTemplateOverrides is less than Spot market price $0.0619",
        "sub-type": "launchSpecUnusable"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`fleetProgressHalted`

Keiner der Preise in den Startspezifikationen ist gültig, da er unter dem Spot-Preis liegt (alle Startspezifikationen haben `launchSpecUnusable`-Ereignisse ausgelöst). Eine Startspezifikation könnte gültig werden, wenn sich der Spot-Preis ändert.

`launchSpecTemporarilyBlacklisted`

Die Konfiguration ist nicht gültig und mehrere Versuche, Instances zu starten, sind fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Ereignisses.

`launchSpecUnusable`

Der Preis in einer Startspezifikation ist nicht gültig, da er unter dem Spot-Preis liegt.

`registerWithLoadBalancersFailed`

Der Versuch, Instances bei Load Balancern zu registrieren, ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Ereignisses.

EC2 Flottenfehler

EC2 Fleet sendet ein `EC2 Fleet Error` Ereignis an Amazon EventBridge , wenn beim Versand ein Fehler auftritt. Das Fehlerereignis verhindert, dass die Flotte versucht, ihre Zielkapazität zu erfüllen.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "69849a22-6d0f-d4ce-602b-b47c1c98240e",
    "detail-type": "EC2 Fleet Error",
    "source": "aws.ec2fleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-10-07T01:44:24Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:fleet/fleet-9bb19bc6-60d3-4fd2-ae47-
d33e68eafa08"
    ],
    "detail": {
        "description": "m3.large, ami-00068cd7555f543d5, Linux/UNIX: IPv6 is not
 supported for the instance type 'm3.large'. ",
        "sub-type": "spotFleetRequestConfigurationInvalid"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`iamFleetRoleInvalid`

Die EC2 Flotte verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen, um eine Instance zu starten oder zu beenden.

`allLaunchSpecsTemporarilyBlacklisted`

Keine der Konfigurationen ist gültig, und mehrere Versuche, Instances zu starten, sind fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Ereignisses.

`spotInstanceCountLimitExceeded`

Sie haben das Limit für die Anzahl der Spot-Instances erreicht, die Sie starten können.

`spotFleetRequestConfigurationInvalid`

Die Konfiguration ist nicht gültig. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Ereignisses.

Ereignistypen für Spot-Flotten

Es gibt fünf Spot-Flotten-Ereignistypen. Für jeden Ereignistyp gibt es mehrere Sub-Typen.

Ereignistypen

- EC2 Änderung des Flottenstatus erkennen
- EC2 Änderung der Spot-Instance-Anfrage für Spot-Flotten
- EC2 Änderung der Spot-Flotteninstanz
- EC2 Informationen zur Spot-Flotte
- EC2 Flottenfehler erkennen

EC2 Änderung des Flottenstatus erkennen

Spot-Flotte sendet ein `EC2 Spot Fleet State Change` Ereignis an Amazon, EventBridge wenn sich der Status einer Spot-Flotte ändert.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "d1af1091-6cc3-2e24-203a-3b870e455d5b",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet State Change",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T08:57:06Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-4b6d274d-0cea-4b2c-
b3be-9dc627ad1f55"
    ],
    "detail": {
```

```
        "sub-type": "submitted"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`active`

Die Spot-Flotte-Anfrage wurde validiert und Amazon EC2 versucht, die angestrebte Anzahl laufender Instances beizubehalten.

`cancelled`

Die Spot-Flotten-Anforderung wird storniert und hat keine ausgeführten Instances. Die Spot-Flotte wird zwei Tage nach Beendigung der zugehörigen Instances gelöscht.

`cancelled_running`

Die Spot-Flotten-Anforderung wird storniert und startet keine weiteren Instances. Die bestehenden Instances laufen weiter, bis sie unterbrochen oder beendet werden. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis alle Instances unterbrochen oder beendet wurden.

`cancelled_terminating`

Die Spot-Flotten-Anforderung wird storniert und die zugehörigen Instances werden beendet. Die Anforderung bleibt so lange in diesem Zustand, bis alle Instances beendet wurden.

`expired`

Die Spot-Flotten-Anforderung ist abgelaufen. Wenn die Anforderung mit `TerminateInstancesWithExpiration` erstellt wurde, zeigt ein nachfolgendes `terminated`-Ereignis an, dass die Instances beendet werden.

`modify_in_progress`

Die Spot-Flotten-Anforderung wird geändert. Die Anforderung bleibt in diesem Zustand, bis die Änderung vollständig verarbeitet wurde.

`modify_succeeded`

Die Spot-Flotten-Anforderung wurde geändert.

`submitted`

Die Spot-Flotte-Anfrage wird geprüft und Amazon EC2 bereitet sich darauf vor, die angestrebte Anzahl von Instances zu starten.

`progress`

Die Spot-Flotten-Anforderung wird gerade erfüllt.

EC2 Änderung der Spot-Instance-Anfrage für Spot-Flotten

Spot Fleet sendet ein `EC2 Spot Fleet Spot Instance Request Change` Ereignis an Amazon, EventBridge wenn sich der Status einer Spot-Instance-Anfrage in der Flotte ändert.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "cd141ef0-14af-d670-a71d-fe46e9971bd2",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet Spot Instance Request Change",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T08:53:21Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-
a98d2133-941a-47dc-8b03-0f94c6852ad1"
    ],
    "detail": {
        "spot-instance-request-id": "sir-a2w9gc5h",
        "description": "SpotInstanceRequestId sir-a2w9gc5h, PreviousState:
 cancelled_running",
        "sub-type": "cancelled"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`active`

Die Spot-Instance-Anforderung wurde erfüllt und ist mit einer Spot-Instance verknüpft.

`cancelled`

Sie haben die Spot-Instance-Anforderung storniert oder die Spot-Instance-Anforderung ist abgelaufen.

`disabled`

Sie haben die Spot-Instance angehalten.

`submitted`

Die Spot-Instance-Anforderung wird gesendet.

EC2 Änderung der Spot-Flotteninstanz

Spot Fleet sendet ein `EC2 Spot Fleet Instance Change` Ereignis an Amazon, EventBridge wenn sich der Status einer Instance in der Flotte ändert.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "11591686-5bd7-bbaa-eb40-d46529c2710f",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet Instance Change",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T07:25:02Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-c8a764a4-bedc-4b62-
af9c-0095e6e3ba61"
    ],
    "detail": {
        "instance-id": "i-08b90df1e09c30c9b",
        "description": "{\"instanceType\":\"r4.2xlarge\",\"image\":
\"ami-032930428bf1abbff\",\"productDescription\":\"Linux/UNIX\",\"availabilityZone\":
\"us-east-1a\"}",
        "sub-type": "launched"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`launched`

Eine neue Instance wurde gestartet.

`terminated`

Die Instance wurde beendet.

`termination_notified`

Eine Benachrichtigung zur Instance-Kündigung wurde gesendet, wenn eine Spot-Instance von Amazon EC2 während des Scale-Down beendet wurde, als die Zielkapazität der Flotte heruntergefahren wurde, beispielsweise von einer Zielkapazität von 4 auf eine Zielkapazität von 3.

EC2 Informationen zur Spot-Flotte

Spot Fleet sendet ein `EC2 Spot Fleet Information` Ereignis an Amazon EventBridge, wenn beim Versand ein Fehler auftritt. Das Informationsereignis hindert die Flotte nicht daran, ihre Zielkapazität zu erreichen.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "73a60f70-3409-a66c-635c-7f66c5f5b669",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet Information",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-08T20:56:12Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/sfr-2531ea06-
af18-4647-8757-7d69c94971b1"
    ],
    "detail": {
        "description": "r3.8xlarge, ami-032930428bf1abbff, Linux/UNIX, us-east-1a, Spot
 bid price is less than Spot market price $0.5291",
        "sub-type": "launchSpecUnusable"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`fleetProgressHalted`

Keiner der Preise in den Startspezifikationen ist gültig, da er unter dem Spot-Preis liegt (alle Startspezifikationen haben `launchSpecUnusable`-Ereignisse ausgelöst). Eine Startspezifikation könnte gültig werden, wenn sich der Spot-Preis ändert.

`launchSpecTemporarilyBlacklisted`

Die Konfiguration ist nicht gültig und mehrere Versuche, Instances zu starten, sind fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Ereignisses.

`launchSpecUnusable`

Der Preis in einer Startspezifikation ist nicht gültig, da er unter dem Spot-Preis liegt.

`registerWithLoadBalancersFailed`

Der Versuch, Instances bei Load Balancern zu registrieren, ist fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Ereignisses.

EC2 Flottenfehler erkennen

Spot Fleet sendet ein `EC2 Spot Fleet Error` Ereignis an Amazon EventBridge , wenn beim Versand ein Fehler auftritt. Das Fehlerereignis verhindert, dass die Flotte versucht, ihre Zielkapazität zu erfüllen.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis.

```
{
    "version": "0",
    "id": "10adc4e7-675c-643e-125c-5bfa1b1ba5d2",
    "detail-type": "EC2 Spot Fleet Error",
    "source": "aws.ec2spotfleet",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-11-09T06:56:07Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:spot-fleet-request/
sfr-38725d30-25f1-4f30-83ce-2907c56dba17"
    ],
    "detail": {
        "description": "r4.2xlarge, ami-032930428bf1abbff, Linux/UNIX: The
 associatePublicIPAddress parameter can only be specified for the network interface
 with DeviceIndex 0. ",
```

```
        "sub-type": "spotFleetRequestConfigurationInvalid"
    }
}
```

Die möglichen Werte für `sub-type` sind:

`iamFleetRoleInvalid`

Die Spot-Flotte verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Starten oder Beenden einer Instance.

`allLaunchSpecsTemporarilyBlacklisted`

Keine der Konfigurationen ist gültig, und mehrere Versuche, Instances zu starten, sind fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Ereignisses.

`spotInstanceCountLimitExceeded`

Sie haben das Limit für die Anzahl der Spot-Instances erreicht, die Sie starten können.

`spotFleetRequestConfigurationInvalid`

Die Konfiguration ist nicht gültig. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Ereignisses.

Tutorials für EC2 Fleet

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine EC2 Flotte zu konfigurieren. Welche Konfiguration Sie wählen, hängt von Ihrem speziellen Anwendungsfall ab.

Die folgenden Tutorials behandeln einige der möglichen Anwendungsfälle und enthalten die Aufgaben, die zu ihrer Implementierung erforderlich sind.

Anwendungsfall	Link zum Tutorial
Verwenden Sie die Gewichtung der Instanzen , um die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer EC2 Flotte zu verwalten. Mit der Instance-Gewichtung weisen Sie jedem Instance-Typ in Ihrer EC2 Flotte eine Gewichtung zu, um deren Rechenkapazität und	Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet für die Verwendung der Instance-Gewichtung

Anwendungsfall	Link zum Tutorial
Leistung im Verhältnis zueinander darzustellen. Basierend auf der Gewichtung kann die Flotte eine beliebige Kombination der angegeben en Instance-Typen verwenden, sofern sie die gewünschte Zielkapazität erfüllen kann.	
Verwenden Sie On-Demand-Kapazität, um die Verfügbarkeit in Spitzenzeiten sicherzustellen, profitieren Sie jedoch von zusätzlicher Spot-Kapazität zu geringeren Kosten. Konfigurieren Sie Ihre EC2 Flotte so, dass On-Demand-Instances als primäre Kapazität verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Kapazität in Spitzenzeiten verfügbar ist. Weisen Sie Spot-Instances außerdem einen Teil der Kapazität zu, um von vergünstigten Preisen zu profitieren. Beachten Sie dabei, dass Spot-Instances unterbrochen werden können, wenn Amazon die Kapazität EC2 wieder benötigt.	Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet so, dass On-Demand-Instances als primäre Kapazität verwendet werden

Anwendungsfall	Link zum Tutorial
Verwenden Sie Kapazitätsreservierungen, um Rechenkapazität für Ihre On-Demand-Instances zu reservieren. Konfigurieren Sie Ihre EC2 Flotte so, dass beim Start von On-Demand-Instances zuerst `targeted` Kapazitätsreservierungen verwendet werden. Wenn Sie strenge Kapazitätsanforderungen haben und geschäftskritische Workloads ausführen, die ein gewisses Maß an lang- oder kurzfristiger Kapazitätssicherung erfordern, empfehlen wir Ihnen, eine Kapazitätsreservierung zu erstellen, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit Zugriff auf EC2 Amazon-Kapazitäten haben, wenn Sie sie benötigen, und so lange Sie sie benötigen.	Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet so, dass On-Demand-Instances mithilfe gezielter Kapazitätsreservierungen gestartet werden
Verwenden Sie Kapazitätsblöcke, um stark nachgefragte GPU-Instances für Ihre ML-Workloads zu reservieren. Konfigurieren Sie Ihre EC2 Flotte so, dass Instances in Kapazitätsblöcken gestartet werden.	Tutorial: Konfigurieren Sie Ihre EC2 Flotte so, dass Instances in Kapazitätsblöcken gestartet werden

Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet für die Verwendung der Instance-Gewichtung

In diesem Tutorial wird anhand eines fiktiven Unternehmens namens Example Corp veranschaulicht, wie eine EC2 Flotte mithilfe der Gewichtung von Instanzen angefordert wird.

Ziel

Example Corp, ein Pharmaunternehmen, möchte die Rechenleistung von Amazon nutzen, um chemische Verbindungen zu untersuchen, die EC2 zur Krebsbekämpfung eingesetzt werden könnten.

Planung

Example Corp macht sich zunächst mit den Bewährten Methoden für Spot vertraut. Als Nächstes bestimmt Example Corp die Anforderungen für ihren EC2 Fuhrpark.

Instance-Typen

Example Corp verfügt über eine rechen- und speicherintensive Anwendung, die mit mindestens 60 GB Arbeitsspeicher und acht virtuellen CPUs (vCPUs) am besten funktioniert. Das Unternehmen möchte diese Ressourcen für die Anwendung zum geringstmöglichen Preis maximieren. Example Corp entscheidet, dass jeder der folgenden EC2 Instance-Typen seinen Anforderungen entsprechen würde:

Instance-Typ	Arbeitsspeicher (GiB)	v CPUs
r3.2xlarge	61	8
r3.4xlarge	122	16
r3.8xlarge	244	32

Zielkapazität in Einheiten

Bei der Gewichtung von Instanzen kann die Zielkapazität einer Anzahl von Instanzen (Standard) oder einer Kombination von Faktoren wie Kernen (vCPUs), Arbeitsspeicher (GiBs) und Speicher (GBs) entsprechen. Example Corp betrachtet die Basis für ihre Anwendung (60 GB RAM und acht VCPUs) als eine Einheit und kommt zu dem Schluss, dass das 20-fache dieser Menge ihren Anforderungen entsprechen würde. Daher legt das Unternehmen die Zielkapazität seiner EC2 Flottenanfrage auf 20 Einheiten fest.

Instance-Gewichtungen

Nach dem Festlegen der Zielkapazität berechnet Example Corp die Instance-Gewichtungen. Zum Berechnen der Instance-Gewichtungen der einzelnen Instance-Typen ermitteln sie die folgenden Einheiten der einzelnen Instance-Typen, die zum Erreichen der Zielkapazität erforderlich sind:

- r3.2xlarge (61,0 GB, 8 VCPUs) = 1 Einheit von 20
- r3.4xlarge (122,0 GB, 16 V) = 2 Einheiten à 20 CPUs
- r3.8xlarge (244,0 GB, 32 V) = 4 Einheiten à 20 CPUs

Daher weist Example Corp den jeweiligen Startkonfigurationen in ihrer Flottenanforderung Instance-Gewichte von 1, 2 und 4 zu. EC2

Preis pro Einheitsstunde

Example Corp verwendet den On-Demand-Preis pro Instance-Stunde als Startpunkt für den Preis. Es wäre auch möglich, frühere Spot-Preise oder eine Kombination aus beidem zu verwenden. Zum Berechnen des Preises pro Einheitsstunde teilen sie den Startpreis pro Instance-Stunde durch die Gewichtung. Beispiel:

Instance-Typ	On-Demand-Preis	Instance-Gewichtung	Preis pro Einheitsstunde
r3.2xlarge	0,7 USD	1	0,7 USD
r3.4xLarge	$1.4	2	0,7 USD
r3.8xLarge	$2,8	4	0,7 USD

Example Corp könnte einen globalen Preis pro Einheitsstunde in Höhe von 0,7 USD angeben und für alle drei Instance-Typen wettbewerbsfähig sein. Sie könnten auch einen globalen Preis pro Einheitsstunde in Höhe von 0,7 USD und einen spezifischen Preis pro Einheitsstunde in Höhe von 0,9 USD in der `r3.8xlarge`-Startspezifikation verwenden.

Überprüfen der Berechtigungen

Vor der Erstellung einer EC2 Flotte überprüft Example Corp, ob sie über eine IAM-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Voraussetzungen für die Flotte.

Erstellen einer Startvorlage

Als Nächstes erstellt Example Corp eine Startvorlage. Die Startvorlagen-ID wird im folgenden Schritt verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage.

Erstellen Sie die Flotte EC2

Example Corp erstellt eine Datei`config.json`,, mit der folgenden Konfiguration für seine EC2 Flotte. Ersetzen Sie im folgenden Beispiel die Ressourcenbezeichner durch Ihre eigenen Ressourcenbezeichner.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-07b3bc7625cdab851",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "r3.2xlarge",
                    "SubnetId": "subnet-482e4972",
                    "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                    "InstanceType": "r3.4xlarge",
                    "SubnetId": "subnet-482e4972",
                    "WeightedCapacity": 2
                },
                {
                    "InstanceType": "r3.8xlarge",
                    "MaxPrice": "0.90",
                    "SubnetId": "subnet-482e4972",
                    "WeightedCapacity": 4
                }
            ]
```

```
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

Example Corp erstellt die EC2 Flotte mit dem folgenden Befehl create-fleet.

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://config.json
```

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Flotte.

Bereitstellung

Die Zuweisungsstrategie legt fest, aus welchen Spot-Kapazitätspools Ihre Spot-Instances stammen.

Bei der `lowest-price`-Strategie (der Standardstrategie) stammen die Spot-Instances aus dem Pool mit dem niedrigsten Preis pro Einheit zum Zeitpunkt der Bereitstellung. Um 20 Kapazitätseinheiten bereitzustellen, startet die EC2 Flotte entweder 20 `r3.2xlarge` Instances (20 geteilt durch 1), 10 `r3.4xlarge` Instances (20 geteilt durch 2) oder 5 `r3.8xlarge` Instances (20 geteilt durch 4).

Würde Example Corp die `diversified`-Strategie verwenden, dann würden die Spot-Instances aus allen drei Pools stammen. Die EC2 Flotte würde 6 `r3.2xlarge` Instances (die 6 Einheiten bereitstellen), 3 `r3.4xlarge` Instances (die 6 Einheiten bereitstellen) und 2 `r3.8xlarge` Instances (die 8 Einheiten bereitstellen) starten, also insgesamt 20 Einheiten.

Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet so, dass On-Demand-Instances als primäre Kapazität verwendet werden

In diesem Tutorial wird anhand eines fiktiven Unternehmens namens ABC Online veranschaulicht, wie eine EC2 Flotte mit On-Demand-Kapazität als primärer Kapazität und Spot-Kapazität, falls verfügbar, angefordert wird.

Ziel

ABC Online, ein Restaurantlieferdienst, hat sich zum Ziel gesetzt, EC2 Amazon-Kapazitäten für verschiedene EC2 Instance-Typen und Kaufoptionen bereitzustellen, um den gewünschten Umfang, die gewünschte Leistung und die gewünschten Kosten zu erreichen.

Plan

ABC Online benötigt eine feste Kapazität, um in Spitzenzeiten arbeiten zu können, möchte aber von einer erhöhten Kapazität zu einem niedrigeren Preis profitieren. Das Unternehmen legt die folgenden Anforderungen für seine EC2 Flotte fest:

- On-Demand-Instance-Kapazität – ABC Online benötigt 15 On-Demand-Instances, um sicherzustellen, dass der Datenverkehr in Spitzenzeiten verarbeitet werden kann.
- Spot-Instance-Kapazität – Um die Leistung zu verbessern, aber zu einem niedrigeren Preis, plant ABC Online die Bereitstellung von 5 Spot Instances.

Überprüfen der Berechtigungen

Bevor eine EC2 Flotte erstellt wird, überprüft ABC Online, ob sie über eine IAM-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Voraussetzungen für die Flotte.

Erstellen einer Startvorlage

Als Nächstes erstellt ABC Online eine Startvorlage. Die Startvorlagen-ID wird im folgenden Schritt verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage.

Erstellen Sie die Flotte EC2

ABC Online erstellt eine Datei,`config.json`, mit der folgenden Konfiguration für seine EC2 Flotte. Ersetzen Sie im folgenden Beispiel die Ressourcenbezeichner durch Ihre eigenen Ressourcenbezeichner.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-07b3bc7625cdab851",
                "Version": "2"
            }

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
```

```
        "TotalTargetCapacity": 20,
        "OnDemandTargetCapacity":15,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

ABC Online erstellt die EC2 Flotte mit dem folgenden Befehl create-fleet.

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://config.json
```

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Flotte.

Bereitstellung

Die Zuweisungsstrategie legt fest, dass die On-Demand-Kapazität immer erfüllt ist, während der Saldo der Zielkapazität als Spot erfüllt ist, wenn Kapazität und Verfügbarkeit vorhanden sind.

Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet so, dass On-Demand-Instances mithilfe gezielter Kapazitätsreservierungen gestartet werden

In diesem Tutorial werden Sie durch alle Schritte geführt, die Sie ausführen müssen, damit Ihre EC2 Flotte On-Demand-Instances in `targeted` Kapazitätsreservierungen umwandelt.

Sie erfahren, wie Sie eine Flotte so konfigurieren, dass `targeted`-On-Demand-Kapazitätsreservierungen zuerst beim Starten von On-Demand-Instances verwendet werden. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Flotte so konfigurieren, dass die Flotte, wenn die gesamte On-Demand-Zielkapazität die Anzahl der verfügbaren ungenutzten Kapazitätsreservierungen überschreitet, die angegebene Zuordnungsstrategie verwendet, um die Instance-Pools auszuwählen, in denen die verbleibende Zielkapazität gestartet werden soll.

EC2 Flottenkonfiguration

In diesem Tutorial ist die Flotte konfiguriert wie folgt:

- Zielkapazität: 10 On-Demand-Instances
- Nicht verwendete `targeted`-Kapazitätsreservierungen: 6 (geringer als die On-Demand-Zielkapazität der Flotte von 10 On-Demand-Instances)
- Anzahl der Kapazitätsreservierungspools: 2 (`us-east-1a` und `us-east-1b`)

- Anzahl der Kapazitätsreservierungen pro Pool: 3
- On-Demand-Zuordnungsstrategie: `lowest-price` (Wenn die Anzahl der nicht genutzten Kapazitätsreservierungen kleiner als die On-Demand-Zielkapazität ist, bestimmt die Flotte die Pools, in denen die verbleibende On-Demand-Kapazität basierend auf der On-Demand-Zuordnungsstrategie gestartet werden soll.)

  Beachten Sie, dass Sie auch die `prioritized`-Zuordnungsstrategie anstelle der `lowest-price`-Zuordnungsstrategie verwenden können.

Starten von On-Demand-Instances in targeted-Kapazitätsreservierungen müssen Sie eine Reihe von Schritten wie folgt ausführen:

- Schritt 1: Erstellen von Kapazitätsreservierungen
- Schritt 2: Erstellen einer Ressourcengruppe für Kapazitätsreservierung
- Schritt 3: Hinzufügen der Kapazitätsreservierungen zur Ressourcengruppe der Kapazitätsreservierung
- (Optional) Schritt 4: Anzeigen der Kapazitätsreservierungen in der Ressourcengruppe
- Schritt 5: Erstellen einer Startvorlage, die angibt, dass die Kapazitätsreservierung auf eine bestimmte Ressourcengruppe abzielt
- (Optional) Schritt 6: Beschreiben der Startvorlage
- Schritt 7: Erstellen Sie eine EC2 Flotte
- (Optional) Schritt 8: Anzeigen der Anzahl der verbleibenden ungenutzten Kapazitätsreservierungen

Schritt 1: Erstellen von Kapazitätsreservierungen

Verwenden Sie den create-capacity-reservationBefehl, um die Kapazitätsreservierungen zu erstellen, drei für `us-east-1a` und weitere drei für`us-east-1b`. Mit Ausnahme der Availability Zone sind die anderen Attribute der Kapazitätsreservierungen identisch.

3 Kapazitätsreservierungen in **`us-east-1a`**

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone us-east-1a \
    --instance-type c5.xlarge \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3 \
```

```
    --instance-match-criteria targeted
```

Beispiel für die resultierende ID der Kapazitätsreservierung

```
cr-1234567890abcdef1
```

3 Kapazitätsreservierungen in **`us-east-1b`**

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone us-east-1b \
    --instance-type c5.xlarge \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3 \
    --instance-match-criteria targeted
```

Beispiel für die resultierende ID der Kapazitätsreservierung

```
cr-54321abcdef567890
```

Schritt 2: Erstellen einer Ressourcengruppe für Kapazitätsreservierung

Verwenden des `resource-groups`-Dienstes und des Befehls create-group (Erstellen einer Gruppe), um eine Ressourcengruppe für Kapazitätsreservierung zu erstellen In diesem Beispiel hat die Ressourcengruppe den Namen `my-cr-group`. Informationen dazu, warum Sie eine Ressourcengruppe erstellen müssen, finden Sie unter Verwenden Sie Kapazitätsreservierungen, um On-Demand-Kapazität in der EC2 Flotte zu reservieren.

```
aws resource-groups create-group \
    --name my-cr-group \
    --configuration '{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}'
 '{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-resource-
types", "Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]}'
```

Schritt 3: Hinzufügen der Kapazitätsreservierungen zur Ressourcengruppe der Kapazitätsreservierung

Verwenden des `resource-groups`-Dienstes und des Befehls group-resources (Gruppenressourcen), um die Kapazitätsreservierungen, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, der

Ressourcengruppe Kapazitätsreservierungen hinzuzufügen. Beachten Sie, dass Sie die On-Demand-Kapazitätsreservierungen anhand ihrer angeben müssenARNs.

```
aws resource-groups group-resources \
    --group my-cr-group \
    --resource-arns \
      arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1 \
      arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890
```

Beispielausgabe

```
{
   "Failed": [],
   "Succeeded": [
   "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-1234567890abcdef1",
   "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/cr-54321abcdef567890"
   ]
}
```

(Optional) Schritt 4: Anzeigen der Kapazitätsreservierungen in der Ressourcengruppe

Verwenden Sie den `resource-groups` Dienst und den list-group-resourcesBefehl, um optional die Ressourcengruppe zu beschreiben, deren Kapazitätsreservierungen angezeigt werden sollen.

```
aws resource-groups list-group-resources --group my-cr-group
```

Beispielausgabe

```
{
    "ResourceIdentifiers": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::CapacityReservation",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-1234567890abcdef1"
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::CapacityReservation",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:capacity-reservation/
cr-54321abcdef567890"
        }
```

```
    ]
}
```

Schritt 5: Erstellen einer Startvorlage, die angibt, dass die Kapazitätsreservierung auf eine bestimmte Ressourcengruppe abzielt

Verwenden Sie den create-launch-templateBefehl, um eine Startvorlage zu erstellen, in der Sie die zu verwendenden Kapazitätsreservierungen angeben. In diesem Beispiel wird die Flotte `targeted`-Kapazitätsreservierungen verwenden, die einer Ressourcengruppe hinzugefügt wurden. Daher geben die Startvorlagendaten an, dass die Kapazitätsreservierung auf eine bestimmte Ressourcengruppe ausgerichtet ist. In diesem Beispiel hat die Startvorlage den Namen `my-launch-template`.

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name my-launch-template \
    --launch-template-data \
        '{"ImageId": "ami-0123456789example",
          "CapacityReservationSpecification":
            {"CapacityReservationTarget":
                { "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-
east-1:123456789012:group/my-cr-group" }
            }
        }'
```

(Optional) Schritt 6: Beschreiben der Startvorlage

Verwenden Sie den describe-launch-template-versionsBefehl, um optional die Startvorlage zu beschreiben und ihre Konfiguration anzuzeigen.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-name my-launch-template
```

Beispielausgabe

```
{
    "LaunchTemplateVersions": [
        {
            "LaunchTemplateId": "lt-01234567890example",
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
            "VersionNumber": 1,
            "CreateTime": "2021-01-19T20:50:19.000Z",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Admin",
```

```
            "DefaultVersion": true,
            "LaunchTemplateData": {
                "ImageId": "ami-0947d2ba12ee1ff75",
                "CapacityReservationSpecification": {
                    "CapacityReservationTarget": {
                        "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-
groups:us-east-1:123456789012:group/my-cr-group"
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

Schritt 7: Erstellen Sie eine EC2 Flotte

Erstellen Sie eine EC2 Flotte, die die Konfigurationsinformationen für die Instances angibt, die gestartet werden sollen. Die folgende EC2 Flottenkonfiguration zeigt nur die relevanten Konfigurationen für dieses Beispiel. Die Startvorlage `my-launch-template` ist die Startvorlage, die Sie in Schritt 5 erstellt haben. Es gibt zwei Instance-Pools mit jeweils demselben Instance-Typ (`c5.xlarge`), aber mit unterschiedlichen Availability Zones (`us-east-1a` und `us-east-1b`). Der Preis der Instance-Pools ist derselbe, da die Preise für die Region und nicht für die Availability Zone definiert sind. Die gesamte Zielkapazität beträgt 10 und der Standardzielkapazitätstyp ist `on-demand`. Die On-Demand-Zuordnungsstrategie ist `lowest-price`. Die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen ist `use-capacity-reservations-first`.

> **Note**
>
> Der Flottentyp muss `instant` sein. Andere Flotten-Typen unterstützen `use-capacity-reservations-first` nicht.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
```

```
                {
                    "InstanceType": "c5.xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                },
                {
                     "InstanceType": "c5.xlarge",
                     "AvailabilityZone": "us-east-1b"
                }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price",
        "CapacityReservationOptions": {
             "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
         }
    },
    "Type": "instant"
}
```

Nachdem Sie die `instant`-Flotte mit der vorherigen Konfiguration erstellt haben, werden die folgenden 10 Instances gestartet, um die Zielkapazität zu erreichen:

- Die Kapazitätsreservierungen werden zuerst verwendet, um 6 On-Demand-Instances wie folgt zu starten:
  - 3 On-Demand-Instances werden in die 3 `c5.xlarge` `targeted`Kapazitätsreservierungen in `us-east-1a` gestartet
  - 3 On-Demand-Instances werden in die 3 `c5.xlarge` `targeted`Kapazitätsreservierungen in `us-east-1b` gestartet
- Um die Zielkapazität zu erreichen, werden 4 zusätzliche On-Demand-Instances gemäß der On-Demand-Zuordnungsstrategie in die reguläre On-Demand-Strategie gestartet, die in diesem Beispiel `lowest-price` ist. Da die Pools jedoch denselben Preis haben (da der Preis pro Region und nicht pro Availability Zone ist), startet die Flotte die restlichen 4 On-Demand-Instances in einem der Pools.

(Optional) Schritt 8: Anzeigen der Anzahl der verbleibenden ungenutzten Kapazitätsreservierungen

Nach dem Start der Flotte können Sie optional starten, describe-capacity-reservationsum zu sehen, wie viele ungenutzte Kapazitätsreservierungen noch übrig sind. In diesem Beispiel sollte die folgende Antwort angezeigt werden, die zeigt, dass alle Kapazitätsreservierungen in allen Pools verwendet wurden.

```
{ "CapacityReservationId":  "cr-111",
     "InstanceType":  "c5.xlarge",
     "AvailableInstanceCount":  0
}

 { "CapacityReservationId":  "cr-222",
     "InstanceType":  "c5.xlarge",
     "AvailableInstanceCount":  0
}
```

Tutorial: Konfigurieren Sie Ihre EC2 Flotte so, dass Instances in Kapazitätsblöcken gestartet werden

Dieses Tutorial führt Sie durch die Schritte, die Sie ausführen müssen, damit Ihre EC2 Flotte Instances in Capacity Blocks startet.

In den meisten Fällen sollte die Zielkapazität der EC2 Flottenanfrage kleiner oder gleich der verfügbaren Kapazität der Kapazitätsblockreservierung sein, auf die Sie abzielen. Zielkapazitätsanfragen, die die Grenzen der Kapazitätsblock-Reservierung überschreiten, werden nicht erfüllt. Wenn die Anfrage für die Zielkapazität die Grenzen Ihrer Kapazitätsblock-Reservierung überschreitet, erhalten Sie eine `Insufficient Capacity Exception` wegen unzureichender Kapazität für die Kapazität, die die Grenzen Ihrer Kapazitätsblock-Reservierung überschreitet.

> **Note**
>
> Bei Kapazitätsblöcken wird EC2 Fleet für den Rest der gewünschten Zielkapazität nicht auf den Start von On-Demand-Instances zurückgreifen.

Wenn EC2 Fleet nicht in der Lage ist, die angeforderte Zielkapazität in einer verfügbaren Kapazitätsblockreservierung zu erreichen, erfüllt EC2 Fleet so viel Kapazität wie möglich und gibt

die Instances zurück, die gestartet werden konnten. Sie können den Anruf bei EC2 Fleet erneut wiederholen, bis alle Instances bereitgestellt sind.

Nachdem Sie die EC2 Flottenanfrage konfiguriert haben, müssen Sie bis zum Startdatum Ihrer Capacity Block-Reservierung warten. Wenn Sie EC2 Fleet auffordern, für einen Kapazitätsblock zu starten, der noch nicht gestartet wurde, erhalten Sie eine`Insufficient Capacity Error`.

Sobald Ihre Kapazitätsblock-Reservierung aktiv ist, können Sie EC2 Fleet-API-Aufrufe tätigen und die Instances auf der Grundlage der von Ihnen ausgewählten Parameter in Ihrem Capacity Block bereitstellen. Instances, die im Capacity Block laufen, laufen weiter, bis Sie sie manuell stoppen oder beenden oder bis Amazon die Instances EC2 beendet, wenn die Capacity Block-Reservierung endet.

Weitere Informationen zu Kapazitätsblöcken finden Sie unter Kapazitätsblöcke für ML.

Überlegungen

- Für das Starten von Instances in Capacity-Blöcken `instant` werden nur EC2 Flottenanfragen dieses Typs unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration einer EC2 Flotte des Typs instant.
- Mehrere Kapazitätsblöcke in derselben EC2 Flottenanfrage werden nicht unterstützt.
- Die Verwendung von `OnDemandTargetCapacity` oder `SpotTargetCapacity` bei gleichzeitiger Einstellung von `capacity-block` als `DefaultTargetCapacity` wird nicht unterstützt.
- Wenn `DefaultTargetCapacityType` auf `capacity-block` gesetzt ist, können Sie `OnDemandOptions::CapacityReservationOptions` nicht angeben. Es kommt zu einer Ausnahme.

Um eine EC2 Flotte so zu konfigurieren, dass Instances in Capacity-Blöcken gestartet werden

1. Eine Startvorlage erstellen

   Gehen Sie in der Startvorlage folgendermaßen vor:

   - Für `InstanceMarketOptionsRequest` setzen Sie den Wert `MarketType` auf `capacity-block`.
   - Geben Sie die Kapazitätsblock-Reservierungs-ID an`CapacityReservationID`, um die Kapazitätsblock-Reservierung als Ziel zu verwenden.

Notieren Sie sich den Namen und die Version der Startvorlage. Diese Informationen sind im nächsten Schritt erforderlich.

Weitere Informationen zum Erstellen einer Startvorlage finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage.

2. Konfigurieren Sie die EC2 Flotte.

   Erstellen Sie eine Datei mit der folgenden Konfiguration für Ihre EC2 Flotte. `config.json` Ersetzen Sie im folgenden Beispiel die Ressourcenbezeichner durch Ihre eigenen Ressourcenbezeichner.

   Weitere Informationen zur Konfiguration einer EC2 Flotte finden Sie unterErstellen Sie eine EC2 Flotte.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "CBR-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "p5.48xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                },
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "capacity-block"
    },
    "Type": "instant"
}
```

3. Starten Sie die Flotte.

   Verwenden Sie den folgenden create-fleet-Befehl.

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://config.json
```

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Flotte EC2 .

CLI-Beispielkonfigurationen für EC2 Fleet

Sie können Ihre EC2 Flottenkonfiguration in einer JSON-Datei definieren und dann mit dem Befehl create-fleet auf diese Datei verweisen, um Ihre Flotte wie folgt zu erstellen:

```
aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://file_name.json
```

Die folgenden Beispiele veranschaulichen Startkonfigurationen für verschiedene EC2 Fleet-Anwendungsfälle. Weitere Informationen zu den Konfigurationsparametern finden Sie unter create-fleet.

Beispiele

- Beispiel 1: Starten von Spot-Instances als Standard-Kaufoption
- Beispiel 2: Starten von On-Demand-Instances als Standard-Kaufoption
- Beispiel 3: Starten von On-Demand-Instances als primäre Kapazität
- Beispiel 4: Starten von On-Demand-Instances unter Verwendung von mehreren Kapazitätsreservierungen
- Beispiel 5: Starten von On-Demand-Instances mit Kapazitätsreservierungen, wenn die Gesamtzielkapazität die Anzahl der nicht verwendeten Kapazitätsreservierungen übersteigt
- Beispiel 6: Starten von On-Demand-Instances mithilfe von Ziel-Kapazitätsreservierungen
- Beispiel 7: Konfigurieren des Kapazitätsneuausgleichs, um Ersatz-Spot-Instances zu starten
- Beispiel 8: Starten von Spot Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte
- Beispiel 9: Starten von Spot Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte mit Prioritäten
- Beispiel 10: Starten Sie Spot-Instances in einer Flotte price-capacity-optimized
- Beispiel 11: Konfigurieren von attributbasierter Auswahl von Instance-Typen

Weitere CLI-Beispiele für Flotten des Typs `instant` finden Sie unter Konfiguration einer EC2 Flotte des Typs instant.

Beispiel 1: Starten von Spot-Instances als Standard-Kaufoption

Das folgende Beispiel spezifiziert die Mindestparameter, die für eine EC2 Flotte erforderlich sind: eine Startvorlage, eine Zielkapazität und eine Standardkaufoption. Die Startvorlage wird durch ihre Startvorlagen-ID und Versionsnummer identifiziert. Die Zielkapazität für die Flotte beträgt 2 Instances, die Standard-Kaufoption ist `spot`, was dazu führt, dass die Flotte 2 Spot-Instances startet.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
                "Version": "1"
            }

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

Beispiel 2: Starten von On-Demand-Instances als Standard-Kaufoption

Im folgenden Beispiel werden die Mindestparameter angegeben, die für eine EC2 Flotte erforderlich sind: eine Startvorlage, eine Zielkapazität und eine Standardkaufoption. Die Startvorlage wird durch ihre Startvorlagen-ID und Versionsnummer identifiziert. Die Zielkapazität für die Flotte beträgt 2 Instances, die Standard-Kaufoption ist `on-demand`, was dazu führt, dass die Flotte 2 On-Demand-Instances startet.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
                "Version": "1"
            }

        }
    ],
```

```
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    }
}
```

Beispiel 3: Starten von On-Demand-Instances als primäre Kapazität

Das folgende Beispiel gibt die Gesamtzielkapazität von 2 Instances für die Flotte und eine Zielkapazität von 1 On-Demand-Instance an. Die Standard-Kaufoption ist `spot`. Die Flotte startet 1 On-Demand-Instance wie angegeben, muss aber noch eine weitere Instance starten, um die gesamte Zielkapazität zu erreichen. Die Kaufoption für die Differenz wird berechnet als `TotalTargetCapacity` – `OnDemandTargetCapacity` = `DefaultTargetCapacityType`, was dazu führt, dass die Flotte 1 Spot Instance launcht.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
                "Version": "1"
            }

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "OnDemandTargetCapacity": 1,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

Beispiel 4: Starten von On-Demand-Instances unter Verwendung von mehreren Kapazitätsreservierungen

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass sie On-Demand-Kapazitätsreservierungen zuerst beim Start von On-Demand-Instances verwendet, indem Sie die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen auf `use-capacity-reservations-first` festlegen. Dieses Beispiel zeigt, wie die Flotte die Kapazitätsreservierungen auswählt, die verwendet werden sollen, wenn mehr Kapazitätsreservierungen vorhanden sind, als für die Erreichung der Zielkapazität erforderlich sind.

In diesem Beispiel sieht die Flottenkonfiguration wie folgt aus:

- Zielkapazität: 12 On-Demand-Instances
- Gesamt nicht verwendete Kapazitätsreservierungen: 15 (mehr als die On-Demand-Zielkapazität der Flotte von 12 On-Demand-Instances)
- Anzahl der Kapazitätsreservierungspools: 3 (`m5.large`, `m4.xlarge`, und `m4.2xlarge`)
- Anzahl der Kapazitätsreservierungen pro Pool: 5
- On-Demand-Zuordnungsstrategie `lowest-price` (Wenn mehrere ungenutzte Kapazitätsreservierungen in mehreren Instance-Pools vorhanden sind, bestimmt die Flotte anhand der On-Demand-Zuordnungsstrategie die Pools, in denen die On-Demand-Instances gestartet werden sollen.)

  Beachten Sie, dass Sie auch die `prioritized`-Zuordnungsstrategie anstelle der `lowest-price`-Zuordnungsstrategie verwenden können.

Kapazitätsreservierungen

Das Konto hat die folgenden 15 nicht verwendeten Kapazitätsreservierungen in 3 verschiedenen Pools. Die Anzahl der Kapazitätsreservierungen in jedem Pool wird durch `AvailableInstanceCount` angezeigt.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "m4.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-333",
    "InstanceType": "m4.2xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount":5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

Flottenkonfiguration

Die folgende Flottenkonfiguration zeigt nur die relevanten Konfigurationen für dieses Beispiel. Die gesamte Zielkapazität beträgt 12 und der Standardzielkapazitätstyp ist `on-demand`. Die On-Demand-Zuordnungsstrategie ist `lowest-price`. Die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen ist `use-capacity-reservations-first`.

In diesem Beispiel ist der On-Demand-Instance-Preis:

- `m5.large` - 0,096 USD pro Stunde
- `m4.xlarge` - 0,20 USD pro Stunde
- `m4.2xlarge` - 0,40 USD pro Stunde

> **Note**
>
> Der Flottentyp muss vom Typ `instant` sein. Andere Flotten-Typen unterstützen `use-capacity-reservations-first` nicht.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-abc1234567example",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
```

```
                  "InstanceType": "m5.large",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                  "InstanceType": "m4.xlarge",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                  "InstanceType": "m4.2xlarge",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                }
              ]

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 12,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price",
        "CapacityReservationOptions": {
            "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
        }
    },
    "Type": "instant"
}
```

Nachdem Sie die `instant`-Flotte mit der vorherigen Konfiguration erstellt haben, werden die folgenden 12 Instances gestartet, um die Zielkapazität zu erreichen:

- 5 `m5.large` On-Demand-Instances in `us-east-1a` – `m5.large` in `us-east-1a` ist der niedrigste Preis, und es gibt fünf verfügbare ungenutzte `m5.large`-Kapazitätsreservierungen
- 5 `m4.xlarge`-On-Demand-Instances in us-east-1a – `m4.xlarge` in `us-east-1a` ist der niedrigste Preis und es gibt fünf verfügbare ungenutzte `m4.xlarge`-Kapazitätsreservierungen.
- 2 `m4.2xlarge`-On-Demand-Instances in us-east-1a – `m4.2xlarge` in `us-east-1a` ist der drittniedrigste Preis und es gibt fünf verfügbare, nicht verwendete `m4.2xlarge`-Kapazitätsreservierungen, von denen nur zwei benötigt werden, um die Zielkapazität zu erfüllen

Nach dem Start der Flotte können Sie nachsehen, wie viele ungenutzte Kapazitätsreservierungen noch übrig sind. describe-capacity-reservations In diesem Beispiel sollten Sie die folgende Antwort sehen, die zeigt, dass alle `m5.large`- und `m4.xlarge`-Kapazitätsreservierungen verwendet wurden, wobei 3 `m4.2xlarge`-Kapazitätsreservierungen nicht verwendet wurden.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "m4.xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-333",
    "InstanceType": "m4.2xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 3
}
```

Beispiel 5: Starten von On-Demand-Instances mit Kapazitätsreservierungen, wenn die Gesamtzielkapazität die Anzahl der nicht verwendeten Kapazitätsreservierungen übersteigt

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass sie On-Demand-Kapazitätsreservierungen zuerst beim Start von On-Demand-Instances verwendet, indem Sie die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen auf `use-capacity-reservations-first` festlegen. Dieses Beispiel zeigt, wie die Flotte die Instance-Pools auswählt, in denen On-Demand-Instances gestartet werden sollen, wenn die gesamte Zielkapazität die Anzahl der verfügbaren ungenutzten Kapazitätsreservierungen überschreitet.

In diesem Beispiel sieht die Flottenkonfiguration wie folgt aus:

- Zielkapazität: 16 On-Demand-Instances
- Gesamt nicht verwendete Kapazitätsreservierungen: 15 (weniger als die On-Demand-Zielkapazität der Flotte von 16 On-Demand-Instances)

- Anzahl der Kapazitätsreservierungspools: 3 (`m5.large`, `m4.xlarge`, und `m4.2xlarge`)
- Anzahl der Kapazitätsreservierungen pro Pool: 5
- On-Demand-Zuordnungsstrategie: `lowest-price` (Wenn die Anzahl der nicht genutzten Kapazitätsreservierungen kleiner als die On-Demand-Zielkapazität ist, bestimmt die Flotte die Pools, in denen die verbleibende On-Demand-Kapazität basierend auf der On-Demand-Zuordnungsstrategie gestartet werden soll.)

  Beachten Sie, dass Sie auch die `prioritized`-Zuordnungsstrategie anstelle der `lowest-price`-Zuordnungsstrategie verwenden können.

Kapazitätsreservierungen

Das Konto hat die folgenden 15 nicht verwendeten Kapazitätsreservierungen in 3 verschiedenen Pools. Die Anzahl der Kapazitätsreservierungen in jedem Pool wird durch `AvailableInstanceCount` angezeigt.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "m4.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-333",
    "InstanceType": "m4.2xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
```

```
    "AvailableInstanceCount":5,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```

Flottenkonfiguration

Die folgende Flottenkonfiguration zeigt nur die relevanten Konfigurationen für dieses Beispiel. Die gesamte Zielkapazität beträgt 16 und der Standardzielkapazitätstyp ist `on-demand`. Die On-Demand-Zuordnungsstrategie ist `lowest-price`. Die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen ist `use-capacity-reservations-first`.

In diesem Beispiel ist der On-Demand-Instance-Preis:

- m5.large – 0,096 USD pro Stunde
- m4.xlarge – 0,20 USD pro Stunde
- m4.2xlarge – 0,40 USD pro Stunde

> **Note**
>
> Der Flottentyp muss `instant` sein. Andere Flotten-Typen unterstützen `use-capacity-reservations-first` nicht.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                  "InstanceType": "m5.large",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                  "InstanceType": "m4.xlarge",
```

```
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                },
                {
                  "InstanceType": "m4.2xlarge",
                  "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                  "WeightedCapacity": 1
                }
              ]

        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 16,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
        "CapacityReservationOptions": {
            "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
        }
    },
    "Type": "instant",
}
```

Nachdem Sie die `instant`-Flotte mit der vorherigen Konfiguration erstellt haben, werden die folgenden 16 Instances gestartet, um die Zielkapazität zu erreichen:

- 6 `m5.large`-On-Demand-Instances in `us-east-1a` – `m5.large` in `us-east-1a` ist der niedrigste Preis, und es gibt fünf verfügbare ungenutzte `m5.large`-Kapazitätsreservierungen. Die Kapazitätsreservierungen werden zuerst verwendet, um 5 On-Demand-Instances zu starten. Nachdem die verbleibenden `m4.xlarge`- und `m4.2xlarge`-Kapazitätsreservierungen genutzt werden, um die Zielkapazität zu erreichen, wird eine zusätzliche On-Demand-Instance gemäß der On-Demand-Zuordnungsstrategie gestartet, die in diesem Beispiel `lowest-price` ist.
- 5 `m4.xlarge` On-Demand-Instances in `us-east-1a` – `m4.xlarge` in `us-east-1a` ist der zweitniedrigste Preis, und es gibt fünf verfügbare ungenutzte `m4.xlarge`-Kapazitätsreservierungen
- 5 `m4.2xlarge` On-Demand-Instances in `us-east-1a` – `m4.2xlarge` in `us-east-1a` ist der drittniedrigste Preis, und es gibt fünf verfügbare ungenutzte `m4.2xlarge`-Kapazitätsreservierungen

Nach dem Start der Flotte können Sie nachsehen, wie viele ungenutzte Kapazitätsreservierungen noch übrig sind. describe-capacity-reservations In diesem Beispiel sollte die folgende Antwort angezeigt werden, die zeigt, dass alle Kapazitätsreservierungen in allen Pools verwendet wurden.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "m5.large",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "m4.xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-333",
    "InstanceType": "m4.2xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}
```

Beispiel 6: Starten von On-Demand-Instances mithilfe von Ziel-Kapazitätsreservierungen

Sie können eine Flotte so konfigurieren, dass sie `targeted`-On-Demand-Kapazitätsreservierungen zuerst beim Start von On-Demand-Instances verwendet, indem Sie die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen auf `use-capacity-reservations-first` festlegen. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie On-Demand-Instances in `targeted`-Kapazitätsreservierungen, bei denen die Attribute der Kapazitätsreservierungen mit Ausnahme ihrer Availability Zones (`us-east-1a` und `us-east-1b`) gleich sind. Außerdem wird veranschaulicht, wie die Flotte die Instance-Pools auswählt, in denen On-Demand-Instances gestartet werden sollen, wenn die gesamte Zielkapazität die Anzahl der verfügbaren ungenutzten Kapazitätsreservierungen überschreitet.

In diesem Beispiel sieht die Flottenkonfiguration wie folgt aus:

- Zielkapazität: 10 On-Demand-Instances
- Nicht verwendete `targeted`-Kapazitätsreservierungen: 6 (geringer als die On-Demand-Zielkapazität der Flotte von 10 On-Demand-Instances)
- Anzahl der Kapazitätsreservierungspools: 2 (`us-east-1a` und `us-east-1b`)

- Anzahl der Kapazitätsreservierungen pro Pool: 3
- On-Demand-Zuordnungsstrategie: `lowest-price` (Wenn die Anzahl der nicht genutzten Kapazitätsreservierungen kleiner als die On-Demand-Zielkapazität ist, bestimmt die Flotte die Pools, in denen die verbleibende On-Demand-Kapazität basierend auf der On-Demand-Zuordnungsstrategie gestartet werden soll.)

  Beachten Sie, dass Sie auch die `prioritized`-Zuordnungsstrategie anstelle der `lowest-price`-Zuordnungsstrategie verwenden können.

Einen Walkthrough zu den Verfahren, die Sie ausführen müssen, um dieses Beispiel zu erreichen, finden Sie unter Tutorial: Konfigurieren Sie EC2 Fleet so, dass On-Demand-Instances mithilfe gezielter Kapazitätsreservierungen gestartet werden.

Kapazitätsreservierungen

Das Konto hat die folgenden 6 nicht verwendeten Kapazitätsreservierungen in 2 verschiedenen Pools. In diesem Beispiel unterscheiden sich die Pools durch ihre Availability Zones. Die Anzahl der Kapazitätsreservierungen in jedem Pool wird durch `AvailableInstanceCount` angezeigt.


```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "c5.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "c5.xlarge",
    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
    "AvailabilityZone": "us-east-1b",
    "AvailableInstanceCount": 3,
    "InstanceMatchCriteria": "open",
    "State": "active"
}
```


Flottenkonfiguration

Die folgende Flottenkonfiguration zeigt nur die relevanten Konfigurationen für dieses Beispiel. Die gesamte Zielkapazität beträgt 10 und der Standardzielkapazitätstyp ist `on-demand`. Die On-Demand-Zuordnungsstrategie ist `lowest-price`. Die Nutzungsstrategie für Kapazitätsreservierungen ist `use-capacity-reservations-first`.

In diesem Beispiel ist der On-Demand-Instance-Preis für `c5.xlarge` in `us-east-1` 0,17 USD pro Stunde.

> **Note**
>
> Der Flottentyp muss `instant` sein. Andere Flotten-Typen unterstützen `use-capacity-reservations-first` nicht.

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
               {
                   "InstanceType": "c5.xlarge",
                   "AvailabilityZone": "us-east-1a"
               },
               {
                    "InstanceType": "c5.xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1b"
               }
            ]
        }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 10,
        "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price",
        "CapacityReservationOptions": {
             "UsageStrategy": "use-capacity-reservations-first"
         }
```

```
    },
    "Type": "instant"
}
```

Nachdem Sie die `instant`-Flotte mit der vorherigen Konfiguration erstellt haben, werden die folgenden 10 Instances gestartet, um die Zielkapazität zu erreichen:

- Die Kapazitätsreservierungen werden zuerst verwendet, um 6 On-Demand-Instances wie folgt zu starten:
  - 3 On-Demand-Instances werden in die 3 `c5.xlarge` `targeted`Kapazitätsreservierungen in `us-east-1a` gestartet
  - 3 On-Demand-Instances werden in die 3 `c5.xlarge` `targeted`Kapazitätsreservierungen in `us-east-1b` gestartet
- Um die Zielkapazität zu erreichen, werden 4 zusätzliche On-Demand-Instances gemäß der On-Demand-Zuordnungsstrategie in die reguläre On-Demand-Strategie gestartet, die in diesem Beispiel `lowest-price` ist. Da die Pools jedoch denselben Preis haben (da der Preis pro Region und nicht pro Availability Zone ist), startet die Flotte die restlichen 4 On-Demand-Instances in einem der Pools.

Nach dem Start der Flotte können Sie nachsehen, wie viele ungenutzte Kapazitätsreservierungen noch übrig sind. [describe-capacity-reservations] In diesem Beispiel sollte die folgende Antwort angezeigt werden, die zeigt, dass alle Kapazitätsreservierungen in allen Pools verwendet wurden.

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-111",
    "InstanceType": "c5.xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}

{
    "CapacityReservationId": "cr-222",
    "InstanceType": "c5.xlarge",
    "AvailableInstanceCount": 0
}
```

Beispiel 7: Konfigurieren des Kapazitätsneuausgleichs, um Ersatz-Spot-Instances zu starten

Im folgenden Beispiel wird die EC2 Flotte so konfiguriert, dass sie eine Ersatz-Spot-Instance startet, wenn Amazon eine Neugewichtsempfehlung für eine Spot-Instance in der Flotte EC2 ausgibt. Um die automatische Ersetzung von Spot-Instances zu konfigurieren, geben Sie für `ReplacementStrategy` `launch-before-terminate` an. Um die Zeitverzögerung vom Start der neuen Ersatz-Spot-Instances bis zum automatischen Löschen der alten Spot-Instances zu konfigurieren, geben Sie für `termination-delay` einen Wert in Sekunden an. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsoptionen.

> **Note**
>
> Wir empfehlen die Verwendung von `launch-before-terminate` nur wenn Sie vorhersagen können, wie lange Ihre Verfahren zum Herunterfahren der Instances dauern werden, damit die alten Instances erst beendet werden, nachdem diese Verfahren abgeschlossen sind. Ihnen werden alle Instances in Rechnung gestellt, während sie ausgeführt werden.

Die Effektivität der Strategie zum Kapazitätsausgleich hängt von der Anzahl der Spot-Kapazitätspools ab, die in der Flottenanfrage angegeben sind. EC2 Wir empfehlen, dass Sie die Flotte mit einem diversifizierten Satz von Instance-Typen und Availability Zones konfigurieren und für `AllocationStrategy` `capacity-optimized` angeben. Weitere Informationen darüber, was Sie bei der Konfiguration einer EC2 Flotte für den Kapazitätsausgleich beachten sollten, finden Sie unter. Verwenden Sie den Kapazitätsausgleich in der EC2 Flotte und der Spot-Flotte, um gefährdete Spot-Instances zu ersetzen

```
{
    "ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "LaunchTemplate",
                "Version": "1"
            },
                 "Overrides": [
                       {
                           "InstanceType": "c3.large",
```

```
                        "WeightedCapacity": 1,
                         "Placement": {
                            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                        }
                    },
                    {
                        "InstanceType": "c4.large",
                        "WeightedCapacity": 1,
                         "Placement": {
                            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                        }
                    },
                    {
                        "InstanceType": "c5.large",
                        "WeightedCapacity": 1,
                         "Placement": {
                            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                        }
                    }
                ]
          }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 5,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        "MaintenanceStrategies": {
            "CapacityRebalance": {
                "ReplacementStrategy": "launch-before-terminate",
                "TerminationDelay": "720"
            }
        }
    }
}
```

Beispiel 8: Starten von Spot Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine EC2 Flotte mit einer Spot-Zuweisungsstrategie konfigurieren, die die Kapazität optimiert. Um die Kapazität zu optimieren, müssen Sie `AllocationStrategy` auf `capacity-optimized` festlegen.

Im folgenden Beispiel geben die drei Startspezifikationen drei Spot-Kapazitätspools an. Die Zielkapazität beträgt 50 Spot-Instances. Die EC2 Flotte versucht, 50 Spot-Instances im Spot-Kapazitätspool mit optimaler Kapazität für die Anzahl der Instances, die gestartet werden, zu starten.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized",
        },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
                 "Overrides": [
                       {
                           "InstanceType": "r4.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                           },
                      },
                       {
                           "InstanceType": "m4.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                           },
                       },
                       {
                           "InstanceType": "c5.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                           }
                       }
                   ]
           }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 50,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"

    }
}
```

Beispiel 9: Starten von Spot Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte mit Prioritäten

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine EC2 Flotte mit einer Spot-Zuweisungsstrategie konfigurieren, die die Kapazität optimiert und gleichzeitig die Priorität nach bestem Wissen nutzt.

Bei Verwendung der `capacity-optimized-prioritized`-Zuweisungsstrategie können Sie den `Priority`-Parameter verwenden, um die Prioritäten der Spot-Kapazitätspools anzugeben. Je niedriger die Zahl ist, desto höher ist die Priorität. Sie können die gleiche Priorität auch für mehrere Spot-Kapazitätspools festlegen, wenn sie für Sie die gleiche Priorität haben. Wenn Sie keine Priorität für einen Pool festlegen, wird für den Pool die niedrigste Priorität angenommen.

Um Spot-Kapazitätspools zu priorisieren, müssen Sie auf einstellen. `AllocationStrategy` `capacity-optimized-prioritized` EC2 Fleet optimiert zunächst die Kapazität, berücksichtigt die Prioritäten jedoch nach bestem Wissen und Gewissen (z. B. wenn die Einhaltung der Prioritäten die Fähigkeit von EC2 Fleet, optimale Kapazität bereitzustellen, nicht wesentlich beeinträchtigt). Dies ist eine gute Option für Workloads, bei denen die Möglichkeit von Unterbrechungen minimiert werden muss und die Präferenz für bestimmte Instance-Typen wichtig ist.

Im folgenden Beispiel geben die drei Startspezifikationen drei Spot-Kapazitätspools an. Jeder Pool wird priorisiert. Je niedriger die Zahl ist, desto höher ist die Priorität. Die Zielkapazität beträgt 50 Spot-Instances. Die EC2 Flotte versucht, nach bestem Wissen und Gewissen 50 Spot-Instances in den Spot-Kapazitätspool mit der höchsten Priorität aufzunehmen, optimiert jedoch zuerst die Kapazität.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "capacity-optimized-prioritized"
        },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
                 "Overrides": [
                        {
                           "InstanceType": "r4.2xlarge",
                           "Priority": 1,
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                           },
```

```
                    },
                     {
                         "InstanceType": "m4.2xlarge",
                         "Priority": 2,
                         "Placement": {
                             "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                         },
                     },
                     {
                         "InstanceType": "c5.2xlarge",
                         "Priority": 3,
                         "Placement": {
                             "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                         }
                     }
                ]
            }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
            "TotalTargetCapacity": 50,
            "DefaultTargetCapacityType": "spot"
}
```

Beispiel 10: Starten Sie Spot-Instances in einer Flotte price-capacity-optimized

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine EC2 Flotte mit einer Spot-Zuweisungsstrategie konfiguriert wird, die sowohl die Kapazität als auch den niedrigsten Preis optimiert. Um die Kapazität zu optimieren und gleichzeitig den Preis zu berücksichtigen, müssen Sie den Spot `AllocationStrategy` auf `price-capacity-optimized` setzen.

Im folgenden Beispiel geben die drei Startspezifikationen drei Spot-Kapazitätspools an. Die Zielkapazität beträgt 50 Spot-Instances. Die EC2 Flotte versucht, 50 Spot-Instances mit optimaler Kapazität für die Anzahl der Instances, die gestartet werden, in den Spot-Kapazitätspool aufzunehmen und gleichzeitig den Pool mit dem niedrigsten Preis auszuwählen.

```
{
    "SpotOptions": {
        "AllocationStrategy": "price-capacity-optimized",
        "MinTargetCapacity": 2,
        "SingleInstanceType": true
```

```
    },
    "OnDemandOptions": {
        "AllocationStrategy": "lowest-price"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
                 "Overrides": [
                       {
                           "InstanceType": "r4.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                           },
                      },
                       {
                           "InstanceType": "m4.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                           },
                       },
                       {
                           "InstanceType": "c5.2xlarge",
                           "Placement": {
                               "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                           }
                       }
                  ]
           }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 50,
        "OnDemandTargetCapacity":0,
        "SpotTargetCapacity":50,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    },
    "Type": "instant"
}
```

Beispiel 11: Konfigurieren von attributbasierter Auswahl von Instance-Typen

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine EC2 Flotte so konfiguriert wird, dass sie die attributbasierte Instance-Typauswahl zur Identifizierung von Instance-Typen verwendet. Um die erforderlichen Instance-Attribute anzugeben, geben Sie die Attribute in der `InstanceRequirements`-Struktur an.

Im folgenden Beispiel werden zwei Instance-Attribute angegeben:

- `VCpuCount`— Ein Minimum von 2 v CPUs ist angegeben. Da kein Maximum angegeben ist, gibt es keine Höchstgrenze.
- `MemoryMiB` – Es werden mindestens 4 MiB Arbeitsspeicher angegeben. Da kein Maximum angegeben ist, gibt es keine Höchstgrenze.

Alle Instance-Typen mit 2 oder mehr v CPUs und 4 MiB oder mehr Speicher werden identifiziert. Aus Gründen des Preisschutzes und der Zuweisungsstrategie könnten jedoch einige Instance-Typen ausgeschlossen werden, wenn EC2 Fleet die Flotte bereitstellt.

Eine Liste und Beschreibungen aller möglichen Attribute, die Sie angeben können, finden Sie InstanceRequirementsin der Amazon EC2 API-Referenz.

```
{
 "SpotOptions": {
  "AllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
 },
 "LaunchTemplateConfigs": [{
  "LaunchTemplateSpecification": {
   "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
   "Version": "1"
  },
  "Overrides": [{
   "InstanceRequirements": {
    "VCpuCount": {
     "Min": 2
    },
    "MemoryMiB": {
     "Min": 4
    }
   }
  }]
 }],
 "TargetCapacitySpecification": {
```

```
  "TotalTargetCapacity": 20,
  "DefaultTargetCapacityType": "spot"
 },
 "Type": "instant"
}
```

Beispiel für CLI-Konfigurationen der Spot-Flotte

Sie können Ihre Spot-Flottenkonfiguration in einer JSON-Datei definieren und dann mithilfe des request-spot-fleet AWS CLI Befehls auf diese Datei verweisen, um Ihre Flotte wie folgt zu erstellen:

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://file_name.json
```

Die folgenden Beispiele veranschaulichen Startkonfigurationen für verschiedene Anwendungsfälle von Spot-Flotte. Weitere Informationen zu den Konfigurationsparametern finden Sie unter request-spot-fleet. Weitere Informationen zum Erstellen einer Spot-Flotte finden Sie unter Erstellen einer Spot-Flotte.

> **Note**
>
> Für eine Spot-Flotte können Sie in einer Startvorlage oder Startspezifikation keine Netzwerkschnittstellen-ID angeben. Achten Sie darauf, dass Sie den `NetworkInterfaceID`-Parameter in Ihrer Startvorlage oder -spezifikation weglassen.

Beispiele

- Beispiel 1: Starten Sie Spot-Instances mithilfe der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis in der Region
- Beispiel 2: Starten Sie Spot-Instances mithilfe der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis aus einer Liste
- Beispiel 3: Starten Sie Spot-Instances mit dem günstigsten Instance-Typ aus einer Liste
- Beispiel 4. Außerkraftsetzen des Preises für die Anforderung
- Beispiel 5: Starten einer Spot-Flotte mit der diversifizierten Zuweisungsstrategie
- Beispiel 6: Starten einer Spot-Flotte mit Instance-Gewichtung
- Beispiel 7: Starten Sie eine Spot-Flotte mit On-Demand-Kapazität

- Beispiel 8: Konfigurieren des Kapazitätsneuausgleichs, um den Ersatz Spot-Instances zu starten
- Beispiel 9: Starten von Spot-Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte
- Beispiel 10: Starten von Spot-Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte mit Prioritäten
- Beispiel 11: Spot-Instances in einer Flotte starten priceCapacityOptimized
- Beispiel 12: Konfigurieren von attributbasierter Auswahl von Instance-Typen

Beispiel 1: Starten Sie Spot-Instances mithilfe der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis in der Region

Das folgende Beispiel gibt eine einzelne Startspezifikation ohne eine Availability Zone oder ein Subnetz an. Die Spot-Flotte startet die Instances in der kostengünstigsten Availability Zone mit einem Standard-Subnetz. Der Preis, den Sie zahlen, wird den On-Demand-Preis nicht überschreiten.

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "m3.medium",
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

Beispiel 2: Starten Sie Spot-Instances mithilfe der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis aus einer Liste

Die folgenden Beispiele geben zwei Startspezifikationen mit verschiedenen Availability Zones oder Subnetzen, aber demselben Instance-Typ und AMI an.

Availability Zones

Die Spot-Flotte startet die Instances in dem Standard-Subnetz der kostengünstigsten Availability Zone, die Sie angegeben haben.

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "m3.medium",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2a, us-west-2b"
          },
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

Subnets

Sie können Standardsubnetze oder nicht standardmäßige Subnetze angeben. Die nicht standardmäßigen Subnetze können zu einer Standard-VPC oder einer nicht standardmäßigen VPC gehören. Der Spot-Service startet die Instances in dem Subnetz in der kostengünstigsten Availability Zone.

Sie können in einer Spot-Flotten-Anforderung nicht verschiedene Subnetze in derselben Availability Zone angeben.

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
```

```
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "m3.medium",
          "SubnetId": "subnet-a61dafcf, subnet-65ea5f08",
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ]
}
```

Wenn die Instances in einer Standard-VPC gestartet werden, erhalten sie standardmäßig eine öffentliche IPv4 Adresse. Wenn die Instances in einer nicht standardmäßigen VPC gestartet werden, erhalten sie standardmäßig keine öffentliche IPv4 Adresse. Verwenden Sie eine Netzwerkschnittstelle in der Startspezifikation, um Instances, die in einer nicht standardmäßigen VPC gestartet wurden, eine öffentliche IPv4 Adresse zuzuweisen. Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle angeben, müssen Sie die Subnetz-ID und die Sicherheitsgruppen-ID mithilfe der Netzwerkschnittstelle angeben.

```
  ...
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "InstanceType": "m3.medium",
          "NetworkInterfaces": [
              {
                  "DeviceIndex": 0,
                  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
                  "Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
                  "AssociatePublicIpAddress": true
              }
          ],
          "IamInstanceProfile": {
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
          }
      }
  ...
```

Beispiel 3: Starten Sie Spot-Instances mit dem günstigsten Instance-Typ aus einer Liste

Die folgenden Beispiele geben zwei Startkonfigurationen mit verschiedenen Instance-Typen, aber demselben AMI sowie derselben Availability Zone bzw. demselben Subnetz an. Die Spot-Flotte startet die Instances mit dem angegebenen Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis.

Availability Zone

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "c5.4xlarge",
          "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "r3.8xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      }
  ]
}
```

Subnetz

```
{
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "c5.4xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "SecurityGroups": [
              {
                  "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
              }
          ],
          "InstanceType": "r3.8xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      }
  ]
}
```

Beispiel 4. Außerkraftsetzen des Preises für die Anforderung

Es wird empfohlen, den Standard-Höchstpreis zu verwenden, bei dem es sich um den On-Demand-Preis handelt. Wenn Sie es vorziehen, können Sie einen Höchstpreis für die Flottenanforderung und Höchstpreise für einzelne Startspezifikationen angeben.

Die folgenden Beispiele geben einen Höchstpreis für die Flottenanforderung und Höchstpreise für zwei oder drei Startspezifikationen an. Der Höchstpreis für die Flottenanforderung wird für alle Startspezifikationen verwendet, die keinen Höchstpreis angeben. Die Spot-Flotte startet die Instances mit dem Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis.

Availability Zone

```
{
  "SpotPrice": "1.00",
```

```
  "TargetCapacity": 30,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          },
          "SpotPrice": "0.10"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.4xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          },
          "SpotPrice": "0.20"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.8xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      }
    ]
}
```

Subnetz

```
{
  "SpotPrice": "1.00",
  "TargetCapacity": 30,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
          "SpotPrice": "0.10"
      },
      {
```

```
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c3.4xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
            "SpotPrice": "0.20"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c3.8xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

Beispiel 5: Starten einer Spot-Flotte mit der diversifizierten Zuweisungsstrategie

Im folgenden Beispiel wird die Zuweisungsstrategie `diversified` verwendet. Die Startspezifikationen weisen verschiedene Instance-Typen, aber dasselbe AMI sowie dieselbe Availability Zone bzw. dasselbe Subnetz auf. Die Spot-Flotte verteilt die 30 Instances auf die drei Startspezifikationen, sodass 10 Instances von jedem Typ vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Zuweisungsstrategien, um zu bestimmen, wie die EC2 Flotte oder Spot-Flotte die Spot- und On-Demand-Kapazität ausfüllt.

Availability Zone

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 30,
  "AllocationStrategy": "diversified",
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c4.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "m3.2xlarge",
```

```
            "Placement": {
                "AvailabilityZone": "us-west-2b"
            }
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "r3.2xlarge",
            "Placement": {
                "AvailabilityZone": "us-west-2b"
            }
        }
    ]
}
```

Subnetz

```
{
    "SpotPrice": "0.70",
    "TargetCapacity": 30,
    "AllocationStrategy": "diversified",
    "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
    "LaunchSpecifications": [
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c4.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "m3.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "r3.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

Eine bewährte Methode, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine Spot-Anfrage bei einem Ausfall in einer der Availability Zones durch EC2 Kapazität erfüllt werden kann, besteht darin, die einzelnen Zonen zu diversifizieren. Für dieses Szenario müssen Sie jede verfügbare Availability Zone

in die Startspezifikation einfügen. Und anstatt jedes Mal dasselbe Subnetz zu verwenden, sollten Sie drei eindeutige Subnetze verwenden (die jeweils einer anderen Zone zugeordnet sind).

Availability Zone

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 30,
  "AllocationStrategy": "diversified",
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c4.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2a"
          }
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "m3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          }
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2c"
          }
      }
  ]
}
```

Subnetz

```
{
    "SpotPrice": "0.70",
    "TargetCapacity": 30,
    "AllocationStrategy": "diversified",
    "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
    "LaunchSpecifications": [
```

```
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "c4.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "m3.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-2a2b3c4d"
        },
        {
            "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
            "InstanceType": "r3.2xlarge",
            "SubnetId": "subnet-3a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

Beispiel 6: Starten einer Spot-Flotte mit Instance-Gewichtung

Die folgenden Beispiele verwenden die Instance-Gewichtung, d. h. der Preis versteht sich pro Einheitsstunde anstatt pro Instance-Stunde. Jede Startkonfigurationen listet einen anderen Instance-Typ und eine andere Gewichtung auf. Die Spot-Flotte wählt den Instance-Typ mit dem niedrigsten Preis pro Einheitsstunde aus. Die Spot-Flotte berechnet die Anzahl der zu startenden Spot-Instances, indem die Zielkapazität durch die Instance-Gewichtung dividiert wird. Wenn es sich beim Ergebnis nicht um eine Ganzzahl handelt, rundet die Spot-Flotte es auf die nächste Ganzzahl auf, damit die Größe Ihrer Flotte nicht unter der Zielkapazität liegt.

Wenn die `r3.2xlarge`-Anforderung erfolgreich ist, stellt Spot 4 dieser Instances bereit. 20 geteilt durch 6 ergibt insgesamt 3,33 Instances; dies wird auf 4 Instances aufgerundet.

Wenn die `c3.xlarge`-Anforderung erfolgreich ist, stellt Spot 7 dieser Instances bereit. 20 geteilt durch 3 ergibt insgesamt 6,66 Instances; dies wird auf 7 Instances aufgerundet.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie die Gewichtung von Instanzen, um die Kosten und die Leistung Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte zu verwalten.

Availability Zone

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
```

```
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          },
          "WeightedCapacity": 6
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.xlarge",
          "Placement": {
              "AvailabilityZone": "us-west-2b"
          },
          "WeightedCapacity": 3
      }
    ]
}
```

Subnetz

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 20,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
          "WeightedCapacity": 6
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c3.xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
          "WeightedCapacity": 3
      }
  ]
}
```

Beispiel 7: Starten Sie eine Spot-Flotte mit On-Demand-Kapazität

Um sicherzustellen, dass Sie immer über Instance-Kapazität verfügen, können Sie eine Anforderung nach On-Demand-Kapazität in Ihre Spot-Flotten-Anforderung aufnehmen. Wenn Kapazität vorhanden ist, ist die On-Demand-Anfrage immer erfüllt. Der Saldo der Zielkapazität wird als Spot erfüllt, wenn Kapazität und Verfügbarkeit vorhanden sind.

Das folgende Beispiel gibt die gewünschte Zielkapazität als 10 an, von denen 5 On-Demand-Kapazität sein müssen. Die Spot-Kapazität wird nicht angegeben; sie ergibt sich aus dem Betrag der Zielkapazität abzüglich der On-Demand-Kapazität. Amazon EC2 bringt 5 Kapazitätseinheiten als On-Demand-Version und 5 Kapazitätseinheiten (10-5=5) als Spot-Version auf den Markt, sofern EC2 Amazon-Kapazität und -Verfügbarkeit verfügbar sind.

```
{
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-role",
  "AllocationStrategy": "lowestPrice",
  "TargetCapacity": 10,
  "SpotPrice": null,
  "ValidFrom": "2018-04-04T15:58:13Z",
  "ValidUntil": "2019-04-04T15:58:13Z",
  "TerminateInstancesWithExpiration": true,
  "LaunchSpecifications": [],
  "Type": "maintain",
  "OnDemandTargetCapacity": 5,
  "LaunchTemplateConfigs": [
    {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0dbb04d4a6cca5ad1",
        "Version": "2"
      },
      "Overrides": [
        {
          "InstanceType": "t2.medium",
          "WeightedCapacity": 1,
          "SubnetId": "subnet-d0dc51fb"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Beispiel 8: Konfigurieren des Kapazitätsneuausgleichs, um den Ersatz Spot-Instances zu starten

Im folgenden Beispiel wird die Spot-Flotte so konfiguriert, dass sie eine Ersatz-Spot-Instance startet, wenn Amazon eine Neugewichtsempfehlung für eine Spot-Instance in der Flotte EC2 ausgibt. Um die automatische Ersetzung von Spot-Instances zu konfigurieren, geben Sie für `ReplacementStrategy` `launch-before-terminate` an. Um die Zeitverzögerung vom Start der neuen Ersatz-Spot-Instances bis zum automatischen Löschen der alten Spot-Instances zu konfigurieren, geben Sie für `termination-delay` einen Wert in Sekunden an. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsoptionen.

> **Note**
>
> Wir empfehlen die Verwendung von `launch-before-terminate` nur, wenn Sie vorhersagen können, wie lange Ihre Verfahren zum Herunterfahren der Instances dauern werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die alten Instances erst beendet werden, wenn die Verfahren zum Herunterfahren abgeschlossen sind. Ihnen werden alle Instances in Rechnung gestellt, während sie ausgeführt werden.

Die Wirksamkeit der Kapazitätsneuausgleichsstrategie hängt von der Anzahl der in der Spot-Flotten-Anforderung angegebenen Spot-Kapazitätspools ab. Wir empfehlen, dass Sie die Flotte mit einem diversifizierten Satz von Instance-Typen und Availability Zones konfigurieren und für `AllocationStrategy` `capacityOptimized` angeben. Weitere Informationen darüber, was Sie bei der Konfiguration einer Spot-Flotte für einen Kapazitätsneuausgleich beachten sollten, finden Sie unter Verwenden Sie den Kapazitätsausgleich in der EC2 Flotte und der Spot-Flotte, um gefährdete Spot-Instances zu ersetzen.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "capacityOptimized",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateName": "LaunchTemplate",
                    "Version": "1"
                },
```

```
                "Overrides": [
                      {
                          "InstanceType": "c3.large",
                          "WeightedCapacity": 1,
                          "Placement": {
                              "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                          }
                      },
                      {
                          "InstanceType": "c4.large",
                          "WeightedCapacity": 1,
                          "Placement": {
                              "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                          }
                      },
                      {
                          "InstanceType": "c5.large",
                          "WeightedCapacity": 1,
                          "Placement": {
                              "AvailabilityZone": "us-east-1a"
                          }
                      }
                ]
          }
    ],
        "TargetCapacity": 5,
        "SpotMaintenanceStrategies": {
            "CapacityRebalance": {
                "ReplacementStrategy": "launch-before-terminate",
                "TerminationDelay": "720"
            }
        }
    }
}
```

Beispiel 9: Starten von Spot-Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie eine Spot-Flotte mit einer Spot-Zuweisungsstrategie konfiguriert wird, die die Kapazität optimiert. Um die Kapazität zu optimieren, müssen Sie `AllocationStrategy` auf `capacityOptimized` festlegen.

Im folgenden Beispiel geben die drei Startspezifikationen drei Spot-Kapazitätspools an. Die Zielkapazität beträgt 50 Spot-Instances. Die Spot-Flotte versucht, 50 Spot-Instances in dem Spot-

Kapazitätspool zu starten, der über die optimale Kapazität für die Anzahl der zu startenden Instances verfügt.

```
{
    "TargetCapacity": "50",
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "capacityOptimized",
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "r4.2xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                    "InstanceType": "m4.2xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                },
                {
                    "InstanceType": "c5.2xlarge",
                    "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Beispiel 10: Starten von Spot-Instances in einer kapazitätsoptimierten Flotte mit Prioritäten

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie eine Spot-Flotte mit einer Spot-Zuweisungsstrategie konfiguriert wird, die die Kapazität optimiert und dabei die Priorität so weit wie möglich berücksichtigt.

Bei Verwendung der `capacityOptimizedPrioritized`-Zuweisungsstrategie können Sie den `Priority`-Parameter verwenden, um die Prioritäten der Spot-Kapazitätspools anzugeben. Je niedriger die Zahl ist, desto höher ist die Priorität. Sie können die gleiche Priorität auch für mehrere

Spot-Kapazitätspools festlegen, wenn sie für Sie die gleiche Priorität haben. Wenn Sie keine Priorität für einen Pool festlegen, wird für den Pool die niedrigste Priorität angenommen.

Um Spot-Kapazitätspools zu priorisieren, müssen Sie `AllocationStrategy` auf `capacityOptimizedPrioritized` festlegen. Die Spot-Flotte wird zuerst für die Kapazität optimiert, berücksichtigt jedoch so gut wie möglich die Prioritäten (wenn z. B. die Berücksichtigung der Prioritäten keinen wesentlichen Einfluss auf die Fähigkeit der Spot-Flotte zur Bereitstellung optimaler Kapazität hat). Dies ist eine gute Option für Workloads, bei denen die Möglichkeit von Unterbrechungen minimiert werden muss und die Präferenz für bestimmte Instance-Typen wichtig ist.

Im folgenden Beispiel geben die drei Startspezifikationen drei Spot-Kapazitätspools an. Jeder Pool wird priorisiert. Je niedriger die Zahl ist, desto höher ist die Priorität. Die Zielkapazität beträgt 50 Spot-Instances. Die Spot-Flotte versucht nach Möglichkeit, 50 Spot-Instances in dem Spot-Kapazitätspool mit der höchsten Priorität zu starten. Zuerst optimiert sie jedoch die Kapazität.

```
{
    "TargetCapacity": "50",
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "capacityOptimizedPrioritized"
    },
    "LaunchTemplateConfigs": [
        {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "r4.2xlarge",
                   "Priority": 1,
                    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                          "InstanceType": "m4.2xlarge",
                          "Priority": 2,
                          "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                },
                {
                          "InstanceType": "c5.2xlarge",
                          "Priority": 3,
                          "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                }
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

Beispiel 11: Spot-Instances in einer Flotte starten priceCapacityOptimized

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie eine Spot-Flotte mit einer Spot-Zuweisungsstrategie konfiguriert wird, die sowohl die Kapazität als auch den Preis optimiert. Um die Kapazität zu optimieren und gleichzeitig den Preis zu berücksichtigen, müssen Sie den Spot `AllocationStrategy` auf `priceCapacityOptimized` setzen.

Im folgenden Beispiel geben die drei Startspezifikationen drei Spot-Kapazitätspools an. Die Zielkapazität beträgt 50 Spot-Instances. Die Spot-Flotte versucht, 50 Spot Instances in dem Spot-Kapazitätspool zu starten, der über die optimale Kapazität für die Anzahl der zu startenden Instances verfügt und gleichzeitig den günstigsten Pool auszuwählen.

```
{
    "SpotFleetRequestConfig": {
        "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
        "OnDemandAllocationStrategy": "lowestPrice",
        "ExcessCapacityTerminationPolicy": "default",
        "IamFleetRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/aws-ec2-spot-fleet-tagging-
role",
        "LaunchTemplateConfigs": [
            {
                "LaunchTemplateSpecification": {
                    "LaunchTemplateId": "lt-0123456789example",
                    "Version": "1"
                },
                "Overrides": [
                     {
                           "InstanceType": "r4.2xlarge",
                           "AvailabilityZone": "us-west-2a"
                      },
                      {
                           "InstanceType": "m4.2xlarge",
                           "AvailabilityZone": "us-west-2b"
                      },
                      {
                           "InstanceType": "c5.2xlarge",
                           "AvailabilityZone": "us-west-2b"
```

```
                    }
                ]
            }
        ],
        "TargetCapacity": 50,
        "Type": "request"
    }
}
```

Beispiel 12: Konfigurieren von attributbasierter Auswahl von Instance-Typen

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie eine Spot-Flotte so konfiguriert wird, dass sie die attributbasierte Instance-Typauswahl zur Identifizierung von Instance-Typen verwendet. Um die erforderlichen Instance-Attribute anzugeben, geben Sie die Attribute in der `InstanceRequirements`-Struktur an.

Im folgenden Beispiel werden zwei Instance-Attribute angegeben:

- `VCpuCount`— Ein Minimum von 2 V CPUs ist spezifiziert. Da kein Maximum angegeben ist, gibt es keine Höchstgrenze.
- `MemoryMiB` – Es werden mindestens 4 MiB Arbeitsspeicher angegeben. Da kein Maximum angegeben ist, gibt es keine Höchstgrenze.

Alle Instance-Typen mit 2 oder mehr v CPUs und 4 MiB oder mehr Speicher werden identifiziert. Der Preisschutz und die Zuweisungsstrategie könnten jedoch einige Instance-Typen ausschließen, wenn die Spot-Flotte die Flotte bereitstellt.

Eine Liste und Beschreibungen aller möglichen Attribute, die Sie angeben können, finden Sie InstanceRequirementsin der Amazon EC2 API-Referenz.

```
{
 "AllocationStrategy": "priceCapacityOptimized",
 "TargetCapacity": 20,
 "Type": "request",
 "LaunchTemplateConfigs": [{
  "LaunchTemplateSpecification": {
   "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
   "Version": "1"
  },
  "Overrides": [{
```

```
    "InstanceRequirements": {
     "VCpuCount": {
      "Min": 2
     },
     "MemoryMiB": {
      "Min": 4
     }
    }
   }]
  }]
}
```

Kontingente für EC2 Fleet und Spot-Flotte

Ihr AWS-Konto hat Standardkontingente, früher als Limits bezeichnet, für jeden AWS Service. Wenn nicht anders angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region.

Die üblichen EC2 Amazon-Kontingente gelten für Instances, die von einer EC2 Flotte oder einer Spot-Flotte gestartet werden, wie z. B. Spot-Instance-Limits und Volumenlimits.

Darüber hinaus gelten für Ihre AWS-Konto EC2 Flotte und Spot-Flotte die folgenden Kontingente:

Quota-Beschreibung	Kontingent
Die Anzahl der EC2 Flotten und Spot-Flotten pro Typregion `maintain` und `request` in den Bundesstaaten `activedeleted_running` , und `cancelled_running`	1 000 [1] [2] [3]
Die Anzahl der EC2 Flotten des Typs `instant`	Unbegrenzt
Die Anzahl der Spot-Kapazitätspools (eindeutige Kombination aus Instance-Typ und Subnetz) für EC2 Flotten und Spot-Flotten des Typs und `maintain` `request`	300 [1]
Die Anzahl der Spot-Kapazitätspools (eindeutige Kombination aus Instance-Typ und Subnetz) für Flotten des Typs EC2 `instant`	Unbegrenzt

Quota-Beschreibung	Kontingent
Größe der Benutzerdaten in einer Startspezifikation	16 KB [2]
Die Zielkapazität pro EC2 Flotte oder Spot-Flotte	10.000
Die Zielkapazität für alle EC2 Flotten und Spot-Flotten in einer Region	100 000 [1]
Eine EC2 Flottenanfrage oder eine Spot-Flottenanfrage kann sich nicht über mehrere Regionen erstrecken.	
Eine EC2 Flotte-Anfrage oder eine Spot-Flotte-Anfrage kann sich nicht über verschiedene Subnetze derselben Availability Zone erstrecken.	

[1] Diese Kontingente gelten sowohl für Ihre EC2 Flotten als auch für Ihre Spot-Flotten.

[2] Dabei handelt es sich um feste Quotas. Sie können keine Erhöhung einiger dieser Quotas beantragen.

[3] Nachdem Sie eine EC2 Flotte gelöscht oder eine Spot-Flotte-Anfrage storniert haben und Sie beim Löschen oder Stornieren der Anfrage angegeben haben, dass die Flotte ihre Spot-Instances nicht beenden soll, wechselt die Flottenanforderung in den Status `deleted_running` (EC2 Fleet) oder `cancelled_running` (Spot-Flotte) und die Instances laufen weiter, bis sie unterbrochen werden oder Sie sie manuell beenden. Wenn Sie die Instances beenden, wechselt die Flottenanforderung in den Status `deleted_terminating` (EC2 Fleet) oder `cancelled_terminating` (Spot-Flotte) und wird nicht auf dieses Kontingent angerechnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter Löschen Sie eine EC2 Flottenanfrage und die Instances in der Flotte und Spot-Flotten-Anforderung abbrechen (löschen).

Anfordern einer Quota-Erhöhung für die Zielkapazität

Wenn Sie mehr als diese Standard-Quota für die Zielkapazität benötigen, können Sie eine Quota-Erhöhung anfordern.

So fordern Sie eine Quota-Erhöhung für die Zielkapazität an

1. Öffnen Sie das Formular Support Center Create Case.
2. Wählen Sie Service Limit increase (Erhöhung des Servicelimits).
3. Wählen Sie als Limittyp die Option EC2Flotte aus.
4. Wählen Sie unter Region die AWS Region aus, für die Sie die Erhöhung des Kontingents beantragen möchten.
5. Bei Limit (Limit) wählen Sie Target Fleet Capacity per Fleet (in units) (Zielflottenkapazität pro Flotte (in Einheiten)) oder Target Fleet Capacity per Region (in units) (Zielflottenkapazität pro Region (in Einheiten)) aus, abhängig davon, welche Quota Sie erhöhen möchten.
6. Geben Sie unter New limit value (Neuer Limit-Wert) den neuen Wert ein.
7. Um eine Erhöhung für eine andere Quota anzufordern, wählen Sie Add another request (Weitere Anforderung hinzufügen) aus und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6.
8. Bei Use case description (Beschreibung des Anwendungsfalls) geben Sie Ihren Grund für die Anforderung einer Quota-Erhöhung an.
9. Unter Contact options (Kontakt-Optionen) geben Sie Ihre bevorzugte Kontaktsprache und Kontaktmethode an.
10. Wählen Sie Absenden aus.

Netzwerke bei Amazon EC2

Amazon VPC ermöglicht es Ihnen, AWS Ressourcen wie EC2 Amazon-Instances in einem virtuellen Netzwerk zu starten, das Ihrem AWS Konto zugewiesen ist und als Virtual Private Cloud (VPC) bezeichnet wird. Wenn Sie eine Instance starten, können Sie ein Subnetz aus der VPC auswählen. Die Instance ist mit einer primären Netzwerkschnittstelle konfiguriert, bei der es sich um eine logische virtuelle Netzwerkkarte handelt. Die Instance erhält eine primäre private IP-Adresse von der IPv4 Adresse des Subnetzes und sie wird der primären Netzwerkschnittstelle zugewiesen.

Sie können steuern, ob die Instance eine öffentliche IP-Adresse aus dem Pool öffentlicher IP-Adressen von Amazon erhält. Die öffentliche IP-Adresse einer Instance wird Ihrer Instance nur zugeordnet, bis sie gestoppt oder beendet wird. Wenn Sie eine persistente öffentliche IP-Adresse benötigen, können Sie Ihrem AWS Konto eine Elastic IP-Adresse zuweisen und diese mit einer Instance oder einer Netzwerkschnittstelle verknüpfen. Eine Elastic IP-Adresse bleibt mit Ihrem AWS Konto verknüpft, bis Sie sie freigeben, und Sie können sie bei Bedarf von einer Instance auf eine andere verschieben. Sie können Ihren eigenen IP-Adressbereich in Ihr AWS -Konto bringen, wo er als Adresspool angezeigt wird, und dann Elastic IP-Adressen aus Ihrem Adresspool zuweisen.

Um die Netzwerkleistung zu erhöhen und die Latenz zu reduzieren, können Sie Instances in einer Placement-Gruppe starten. Mithilfe von Enhanced Networking können Sie eine deutlich höhere Paketleistung pro Sekunde (PPS) erzielen. Sie können High-Performance-Computing- und Machine-Learning-Anwendungen mit einem Elastic Fabric Adapter (EFA) beschleunigen. Dies ist ein Netzwerkgerät, das Sie an einen unterstützten Instance-Typ anschließen können.

Features

- Regionen und Zonen
- IP-Adressierung der EC2 Amazon-Instanz
- EC2 Instanz-Hostnamen und Domains
- Bringen Sie Ihre eigenen IP-Adressen (BYOIP) zu Amazon EC2
- Elastic-IP-Adressen
- Elastic-Network-Schnittstelle
- Netzwerkbandbreite der EC2 Amazon-Instance
- Verbessertes Networking auf EC2 Amazon-Instances
- Elastic Fabric Adapter für AI/ML und HPC-Workloads bei Amazon EC2

- EC2 Amazon-Instanztopologie
- Platzierungsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instances
- Network Maximum Transmission Unit (MTU) für Ihre Instanz EC2
- Virtuelle private Clouds für Ihre EC2 Instanzen

Regionen und Zonen

Amazon EC2 wird an mehreren Standorten weltweit gehostet. Diese Standorte bestehen aus AWS-Regionen Availability Zones, Local Zones und AWS Outposts Wavelength Zones.

- Regionen sind separate geografische Gebiete.
- Availability Zones sind mehrere, isolierte Standorte innerhalb jeder Region.
- Local Zones bieten Ihnen die Möglichkeit, Ressourcen wie Rechenleistung und Speicher an mehreren Standorten in der Nähe Ihrer Endbenutzer zu platzieren.
- Mit Wellenlängenzonen können Sie Anwendungen entwickeln, die 5G-Geräten und Endbenutzern extrem niedrige Latenzen bieten. Wavelength stellt AWS Standard-Rechen- und Speicherdienste am Rand der 5G-Netzwerke von Telekommunikationsanbietern bereit.
- AWS Outpostsbietet native AWS Dienste, Infrastrukturen und Betriebsmodelle für praktisch jedes Rechenzentrum, jeden Colocation-Bereich oder jede lokale Einrichtung.

AWS betreibt state-of-the-art hochverfügbare Rechenzentren. In seltenen Fällen kann es aber zu Ausfällen kommen, die die Verfügbarkeit von Instances desselben Standorts beeinträchtigen. Wenn Sie alle Ihre Instances an einem einzigen Standort hosten, der von einem Ausfall dieser Art betroffen ist, ist keine Ihrer Instances verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Globale Infrastruktur.

Inhalt

- Regionen
- Availability Zones
- Local Zones
- Wavelength Zones
- AWS Outposts

Regionen

Jede -Region ist darauf ausgelegt, vollständig von den anderen -Regionen getrennt zu sein. Dies sorgt für die größtmögliche Fehlertoleranz und Stabilität.

Wenn Sie eine Instance starten, wählen Sie eine Region aus, in der sich Ihre Instances in der Nähe bestimmter Kunden befinden oder die Ihre gesetzlichen oder sonstigen Anforderungen erfüllt. Sie können Instances in mehreren Regionen starten.

Wenn Sie sich Ihre Ressourcen anzeigen lassen, werden nur die Ressourcen angezeigt, die mit der von Ihnen angegebenen -Region verknüpft sind. Der Grund hierfür ist, dass die -Regionen voneinander isoliert sind und Ressourcen nicht automatisch über unterschiedliche -Regionen repliziert werden.

Verfügbare Regionen

Eine Liste der verfügbaren Regionen finden Sie unter AWS Regionen.

Regionale Endpunkte für Amazon EC2

Wenn Sie über die Befehlszeilenschnittstelle oder über API-Aktionen mit einer Instance arbeiten, müssen Sie ihren regionalen Endpunkt angeben. Weitere Informationen zu den Regionen und Endpunkten für Amazon EC2 finden Sie unter Amazon EC2 Service Endpoints im Amazon EC2 Developer Guide.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch AWS-Regionen und AWS-Regionenim Availability Zones User Guide.

Availability Zones

Jede Region verfügt über mehrere isolierte Standorte, die als Availability Zones bezeichnet werden. Der Code für eine Availability Zone ist der Regionscode gefolgt von einem Buchstaben als Bezeichner. Beispiel, `us-east-1a`.

Indem Sie EC2 Instances in mehreren Availability Zones starten, können Sie Ihre Anwendungen vor dem Ausfall eines einzelnen Standorts in der Region schützen.

Das folgende Diagramm zeigt mehrere Availability Zones in einer AWS Region. Availability Zone A und Availability Zone B haben jeweils ein Subnetz, und jedes Subnetz hat EC2 Instanzen. Availability Zone C hat keine Subnetze, daher können Sie keine Instances in diese Availability Zone starten.



Weitere Informationen finden Sie unter Virtuelle private Clouds für Ihre EC2 Instanzen.

Verfügbarkeitszonen nach Regionen

Eine Liste der Availability Zones nach Regionen finden Sie unter AWS Availability Zones.

Instances in Availability Zones

Wenn Sie eine Instance starten, wählen Sie eine Region und eine Virtual Private Cloud (VPC) aus. Anschließend können Sie entweder ein Subnetz aus einer der Availability Zones auswählen oder uns ein Subnetz für Sie auswählen lassen. Wenn Sie Ihre ersten Instances starten, empfehlen wir Ihnen, uns eine Availability Zone für Sie auswählen zu lassen, die auf dem Systemzustand und der verfügbaren Kapazität basiert. Wenn Sie weitere Instances starten, geben Sie nur dann eine Availability Zone an, wenn sich Ihre neuen Instances in der Nähe Ihrer vorhandenen Instances befinden oder von diesen getrennt sein müssen.

Wenn Sie Instances auf mehrere Availability Zones verteilen und eine Instance ausfällt, können Sie Ihre Anwendung so gestalten, dass stattdessen eine Instance in einer anderen Availability Zone Anfragen bearbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Availability Zones im AWS-Regionen Availability Zones User Guide.

Local Zones

Eine lokale Zone ist eine Erweiterung einer AWS Region in geografischer Nähe zu Ihren Benutzern. Local Zones verfügen über eigene Verbindungen zum Internet und unterstützen sie AWS Direct Connect, sodass Ressourcen, die in einer lokalen Zone erstellt wurden, lokalen Benutzern mit Kommunikation mit niedriger Latenz dienen können. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind AWS Local Zones? im AWS Local Zones User Guide.

Der Code für die lokale Zone wird durch einen Regionscode dargestellt, gefolgt von einer ID, die den physischen Standort angibt. Beispiel: `us-west-2-lax-1` in Los Angeles.

Das folgende Diagramm zeigt die AWS Region`us-west-2`, zwei ihrer Availability Zones und zwei ihrer Local Zones. Die VPC erstreckt sich über die Availability Zones und eine der lokalen Zonen. Jede Zone in der VPC hat ein Subnetz und jedes Subnetz eine Instance.



Verfügbare Local Zones

Eine Liste der verfügbaren lokalen Zonen finden Sie unter Verfügbare Local Zones im AWS -Benutzerhandbuch für Local Zones. Eine Liste der angekündigten Local Zones finden Sie unter AWS -Local-Zones-Standorte.

Instances in Local Zones

Um eine Local Zone verwenden zu können, müssen Sie diese zunächst aktivieren. Dann erstellen Sie ein Subnetz in der Local Zone. Sie können das Subnetz der Local Zone angeben, wenn Sie Instances starten, wodurch es im Subnetz der Local Zone in der lokalen Zone platziert wird.

Wenn Sie eine Instance in einer Local Zone starten, weisen Sie auch eine IP-Adresse aus einer Netzwerkgrenzgruppe zu. Eine Netzwerkgrenzgruppe ist eine eindeutige Gruppe von Availability Zones, Local Zones oder Wavelength Zones, aus denen AWS beispielsweise IP-Adressen bekannt gegeben werden. `us-west-2-lax-1a` Sie können die folgenden IP-Adressen aus einer Netzwerkgrenzgruppe zuweisen:

- Von Amazon bereitgestellte Elastic-Adressen IPv4
- Von Amazon bereitgestellte IPv6 VPC-Adressen (nur in den Zonen von Los Angeles verfügbar)

Weitere Informationen zum Starten einer Instance in einer Local Zone finden Sie unter Getting started with AWS Local Zones im AWS Local Zones User Guide.

Wavelength Zones

AWS Wavelength ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu entwickeln, die extrem niedrige Latenzen für mobile Geräte und Endbenutzer bieten. Wavelength stellt AWS Standard-Rechen- und Speicherdienste am Rand der 5G-Netzwerke von Telekommunikationsanbietern bereit. Entwickler können eine Virtual Private Cloud (VPC) auf eine oder mehrere Wellenlängenzonen erweitern und dann AWS Ressourcen wie EC2 Amazon-Instances verwenden, um Anwendungen auszuführen, die eine extrem niedrige Latenz und eine Verbindung zu AWS Diensten in der Region erfordern.

Eine Wavelength-Zone ist eine isolierte Zone am Standort des Carriers, an dem die Wavelength-Infrastruktur bereitgestellt wird. Wavelength Zones sind an eine Region gebunden. Eine Wavelength-Zone ist eine logische Erweiterung einer Region und wird von der Steuerungsebene in der Region verwaltet.

Der Code für die Wavelength-Zone wird durch einen Regionscode dargestellt, gefolgt von einer ID, die den physischen Standort angibt. Beispiel: `us-east-1-wl1-bos-wlz-1` in Boston.

Das folgende Diagramm zeigt die AWS Region`us-west-2`, zwei ihrer Availability Zones und eine Wellenlängenzone. Die VPC erstreckt sich über die Availability Zones und die Wavelength-Zone. Jede Zone in der VPC hat ein Subnetz und jedes Subnetz eine Instance.



Wavelength Zones sind nicht in jeder Region verfügbar. Weitere Informationen zu den Regionen, die Wavelength Zones unterstützen, finden Sie unter Verfügbare Wavelength Zones im AWS Wavelength Developerhandbuch.

Verfügbare Wavelength Zones

Weitere Informationen zu verfügbaren Wavelength Zones finden Sie unter Verfügbare Wavelength Zones im AWS Wavelength -Entwicklerhandbuch.

Instances in Wavelength Zones

Um eine Wavelength-Zone zu verwenden, müssen Sie sich zunächst für die Zone anmelden. Dann erstellen Sie ein Subnetz in der Wavelength Zone. Sie können das Wavelength-Subnetz angeben, wenn Sie Instances starten. Sie weisen auch eine Carrier-IP-Adresse aus einer Netzwerkgrenzgruppe zu, bei der es sich um einen eindeutigen Satz von Availability Zones, Local Zones oder Wavelength Zones handelt, von denen AWS IP-Adressen präsentiert, zum Beispiel `us-east-1-wl1-bos-wlz-1`.

step-by-stepAnweisungen zum Starten einer Instance in einer Wellenlängenzone finden Sie unter Erste Schritte mit AWS Wavelength im AWS Wavelength Entwicklerhandbuch.

AWS Outposts

AWS Outposts ist ein vollständig verwalteter Service, der AWS InfrastrukturAPIs, Dienste und Tools auf Kundenstandorte ausdehnt. Durch den lokalen Zugriff auf die AWS verwaltete Infrastruktur AWS

Outposts können Kunden Anwendungen vor Ort mit denselben Programmierschnittstellen wie in AWS Regionen erstellen und ausführen und gleichzeitig lokale Rechen- und Speicherressourcen für geringere Latenz und lokale Datenverarbeitungsanforderungen nutzen.

Ein Outpost ist ein Pool von AWS Rechen- und Speicherkapazität, der am Standort eines Kunden bereitgestellt wird. AWS betreibt, überwacht und verwaltet diese Kapazität als Teil einer AWS Region. Sie können Subnetze in Ihrem Outpost erstellen und diese bei der Erstellung AWS von Ressourcen angeben. Instances in Outpost-Subnetzen kommunizieren mit anderen Instances in der AWS Region über private IP-Adressen, alle innerhalb derselben VPC.

Das folgende Diagramm zeigt die AWS Region`us-west-2`, zwei ihrer Availability Zones und einen Outpost. Die VPC erstreckt sich über die Availability Zones und den Outpost. Der Outpost befindet sich in einem On-Premises Kundenrechenzentrum. Jede Zone in der VPC hat ein Subnetz und jedes Subnetz eine Instance.



Starten von Instances in einem Outpost

Um mit der Nutzung zu beginnen AWS Outposts, müssen Sie einen Outpost erstellen und Outpost-Kapazität bestellen. AWS Outposts bietet zwei Formfaktoren: Outposts-Racks und Outposts-Server. Weitere Informationen zu Outpost-Konfigurationen finden Sie in AWS Outposts -Familie. Nach der Installation Ihrer Outpost-Geräte steht Ihnen die Rechen- und Speicherkapazität zur Verfügung, wenn Sie EC2 Instances auf Ihrem Outpost starten.

Um EC2 Instances zu starten, müssen Sie ein Outpost-Subnetz erstellen. Sicherheitsgruppen steuern den eingehenden und ausgehenden VPC-Datenverkehr für Instances in einem Outpost-Subnetz

genauso wie für Instances in einem Availability-Zone-Subnetz. Um über SSH eine Verbindung zu Instances in Outpost-Subnetzen herzustellen, geben Sie beim Starten ein key pair an, genau wie bei Instances in Availability Zone-Subnetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Outposts-Racks oder Erste Schritte mit Outposts-Servern.

Volumes in einem Outposts-Rack

Wenn sich Ihre Dantenverabeitungskapazität in einem Outpost-Rack befindet, können Sie EBS-Volumes in dem Outpost-Subnetz erstellen, das Sie erstellt haben. Wenn Sie das Volume erstellen, geben Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) des Outposts an.

Der folgende Befehl create-volume erstellt ein leeres 50 GB-Volume auf dem angegebenen Outpost.

```
aws ec2 create-volume --availability-zone us-east-2a --outpost-arn arn:aws:outposts:us-east-2:123456789012:outpost/op-03e6fecad652a6138 --size 50
```

Sie können die Größe Ihres Amazon EBS gp2-Volumes dynamisch ändern, ohne sie zu trennen. Weitere Informationen zum Ändern eines Volumes ohne es abzuhängen finden Sie unter Anfordern von Änderungen an Ihren EBS-Volumes im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Wir empfehlen, das Root-Volume für eine Instance in einem Outpost-Rack auf 30 GiB oder kleiner zu beschränken. Sie können Daten-Volumes in der Blockgeräte-Zuweisung des AMI oder der Instance angeben, um zusätzlichen Speicher bereitzustellen. Informationen zum Begrenzen nicht verwendeter Blöcke vom Boot-Volume finden Sie unter So erstellen Sie Sparse-EBS-Volumes im AWS -Partner-Netzwerk-Blog.

Wir empfehlen, das NVMe Timeout für das Root-Volume zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter E/A-Betriebs-Timeout im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Volumes in einem Outposts-Server

Instances in Outposts-Servern enthalten Instance-Speicher-Volumes, unterstützen jedoch keine EBS-Volumes. Wählen Sie ein Amazon-EBS-gestütztes AMI mit nur einem EBS-Snapshot. Wählen Sie eine ausreichende Instance-Speicher-Größe, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Volumenbeschränkungen für den Instanzspeicher.

IP-Adressierung der EC2 Amazon-Instanz

Amazon EC2 und Amazon VPC unterstützen sowohl die als auch die IPv4 IPv6 Adressierungsprotokolle. Standardmäßig verwendet Amazon VPC das IPv4 Adressierungsprotokoll. Sie können dieses Verhalten nicht deaktivieren. Wenn Sie eine VPC erstellen, müssen Sie einen IPv4 CIDR-Block (einen Bereich von privaten IPv4 Adressen) angeben. Sie können Ihrer VPC optional einen IPv6 CIDR-Block zuweisen und IPv6 Adressen aus diesem Block Instances in Ihren Subnetzen zuweisen.

Wenn Sie eine EC2 Instance starten, geben Sie eine VPC und ein Subnetz an. Die Instance erhält eine private IPv4 Adresse aus dem CIDR-Bereich des Subnetzes. Sie können Ihre Instances optional mit öffentlichen IPv4 Adressen und IPv6 Adressen konfigurieren. Wenn EC2 Instanzen in verschiedenen Instanzen über öffentliche IP-Adressen VPCs kommunizieren, bleibt der Datenverkehr im AWS privaten globalen Netzwerk und durchquert nicht das öffentliche Internet.

Inhalt

- Private Adressen IPv4
- Öffentliche Adressen IPv4
- Optimierung der öffentlichen IPv4 Adresse
- IPv6 Adressen
- Mehrere IP-Adressen
- EC2 Hostnamen der Instanzen
- Link-lokale Adressen
- Verwalten Sie die IPv4 Adressen für Ihre EC2 Instanzen
- Verwalten Sie die IPv6 Adressen für Ihre EC2 Instanzen
- Sekundäre IP-Adressen für Ihre Instances EC2
- Sekundäre private IPv4 Adressen für Windows-Instanzen konfigurieren

Private Adressen IPv4

Eine private IPv4 Adresse ist eine IP-Adresse, die nicht über das Internet erreichbar ist. Sie können private IPv4 Adressen für die Kommunikation zwischen Instances in derselben VPC verwenden. Weitere Informationen zu den Standards und Spezifikationen von privaten IPv4 Adressen finden Sie unter RFC 1918. Wir weisen Instanzen private IPv4 Adressen zu, die DHCP verwenden.

> **Note**
>
> Sie können eine VPC mit einem öffentlich routbaren CIDR-Block erstellen, der außerhalb der in RFC 1918 angegebenen privaten IPv4 Adressbereiche liegt. Für die Zwecke dieser Dokumentation bezeichnen wir jedoch private IPv4 Adressen (oder „private IP-Adressen“) als IP-Adressen, die sich innerhalb des IPv4 CIDR-Bereichs Ihrer VPC befinden.

VPC-Subnetze können einen der folgenden Typen haben:

- IPv4-Nur-Subnetze — Sie können in diesen Subnetzen nur Ressourcen erstellen, denen Adressen zugewiesen sind. IPv4
- IPv6-only subnets — Sie können in diesen Subnetzen nur Ressourcen erstellen, denen Adressen zugewiesen sind. IPv6
- IPv4 und IPv6 Subnetze — Sie können Ressourcen in diesen Subnetzen erstellen, denen IPv4 entweder IPv6 Adressen zugewiesen sind.

Wenn Sie eine EC2 Instance in einem IPv4 Nur-Only- oder Dual-Stack-Subnetz (IPv4 und IPv6) starten, erhält die Instance eine primäre private IP-Adresse aus dem IPv4 Adressbereich des Subnetzes. Weitere Informationen finden Sie unter IP-Adresse im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch. Wenn Sie beim Starten der Instance keine primäre private IP-Adresse angeben, wählen wir für Sie eine verfügbare IP-Adresse im Bereich des Subnetzes IPv4 aus. Jede Instance hat eine Standard-Netzwerkschnittstelle (Index 0), der die primäre private IPv4 Adresse zugewiesen ist. Sie können auch zusätzliche private IPv4 Adressen angeben, die als sekundäre IPv4 Privatadressen bezeichnet werden. Im Gegensatz zu privaten IP-Adressen können sekundäre private IP-Adressen von einer Instance zur anderen erneut zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere IP-Adressen.

Eine private IPv4 Adresse, unabhängig davon, ob es sich um eine primäre oder sekundäre Adresse handelt, bleibt der Netzwerkschnittstelle zugeordnet, wenn die Instance gestoppt und gestartet oder in den Ruhezustand versetzt und gestartet wird, und wird freigegeben, wenn die Instance beendet wird.

Öffentliche Adressen IPv4

Eine öffentliche IP-Adresse ist eine IPv4 Adresse, die über das Internet erreichbar ist. Sie können öffentliche Adressen zur Kommunikation zwischen Ihren Instances und dem Internet verwenden.

Wenn Sie eine Instance in einer Standard-VPC starten, weisen wir ihr standardmäßig eine öffentliche IP-Adresse zu. Wenn Sie eine Instance in einer nicht standardmäßigen VPC starten, verfügt das Subnetz über ein Attribut, das bestimmt, ob Instances, die in diesem Subnetz gestartet werden, eine öffentliche IP-Adresse aus dem öffentlichen Adresspool erhalten. IPv4 Standardmäßig weisen wir Instances, die in einem nicht standardmäßigen Subnetz gestartet wurden, keine öffentliche IP-Adresse zu.

Anhand der folgenden Schritte können Sie kontrollieren, ob Ihre Instance eine öffentliche IP-Adresse erhält:

- Ändern Sie das öffentliche IP-Adressierungsattribut Ihres Subnetzes. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Public IPv4 Addressing-Attributs für Ihr Subnetz im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zur öffentlichen IP-Adressierung beim Start. Dadurch wird das öffentliche IP-Adressierungsattribut des Subnetzes außer Kraft gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zu.
- Heben Sie nach dem Start die Zuweisung einer öffentlichen IP-Adresse zu Ihrer Instance auf. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verwalten von IP-Adressen”.

Ihrer Instance wird aus dem Pool öffentlicher IPv4 Adressen von Amazon eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen, die nicht mit Ihrem AWS Konto verknüpft ist. Wenn die Zuordnung einer öffentlichen IP-Adresse zu Ihrer Instance aufgehoben wird, wird sie wieder in den öffentlichen IPv4 Adresspool aufgenommen und Sie können sie nicht wiederverwenden.

In den folgenden Fällen geben wir die öffentliche IP-Adresse von Ihrer Instance frei und weisen eine neue zu:

- Wir geben die öffentliche IP-Adresse frei, wenn die Instance gestoppt, in den Ruhezustand versetzt oder beendet wird. Wir weisen eine neue öffentliche IP-Adresse zu, wenn Sie Ihre gestoppte oder in den Ruhezustand versetzte Instance starten.
- Wir geben die öffentliche IP-Adresse frei, wenn Sie der Instance eine Elastic IP-Adresse zuordnen. Wir weisen eine neue öffentliche IP-Adresse zu, wenn Sie die Elastic IP-Adresse von Ihrer Instance trennen.
- Wenn wir die öffentliche IP-Adresse Ihrer Instance veröffentlichen und sie über eine sekundäre Netzwerkschnittstelle verfügt, weisen wir keine neue öffentliche IP-Adresse zu.

- Wenn wir die öffentliche IP-Adresse Ihrer Instance veröffentlichen und sie über eine sekundäre private IP-Adresse verfügt, die mit einer Elastic IP-Adresse verknüpft ist, weisen wir keine neue öffentliche IP-Adresse zu.

Wenn Sie eine persistente öffentliche IP-Adresse benötigen, die Instances nach Bedarf zugeordnet werden kann, verwenden Sie eine Elastic IP-Adresse.

Wenn Sie dynamisches DNS verwenden, um einen existierenden DNS-Namen der öffentlichen IP-Adresse einer neuen Instance zuzuordnen, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die IP-Adresse im Internet übernommen wird. Infolgedessen erhalten neue Instances möglicherweise keinen Datenverkehr, während beendete Instances weiterhin Anfragen erhalten. Verwenden Sie eine Elastic IP-Adresse, um dieses Problem zu lösen. Sie können Ihre eigene Elastic IP-Adresse zuweisen und sie mit Ihrer Instance verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Elastic-IP-Adressen.

Wenn Sie Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) verwenden, können Sie einen zusammenhängenden Block von öffentlichen IPv4 Adressen abrufen AWS und ihn verwenden, um Ressourcen Elastic IP-Adressen zuzuweisen. AWS Durch die Verwendung zusammenhängender IPv4 Adressblöcke kann der Verwaltungsaufwand für Sicherheitszugriffskontrolllisten erheblich reduziert und die Zuweisung und Nachverfolgung von IP-Adressen für Unternehmen, die darauf skalieren, vereinfacht werden. AWS Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen sequenzieller Elastic IP-Adressen aus einem IPAM-Pool im Amazon VPC IPAM-Benutzerhandbuch.

Überlegungen

- AWS Gebühren für alle öffentlichen IPv4 Adressen, einschließlich öffentlicher IPv4 Adressen, die mit laufenden Instances verknüpft sind, und Elastic IP-Adressen. Weitere Informationen finden Sie auf der Amazon VPC-Preisseite auf der Registerkarte Öffentliche IPv4 Adresse.
- Für Instances, die auf andere Instances über ihre öffentliche NAT-IP-Adresse zugreifen, werden Gebühren für regionale oder Internet-Datenübertragung berechnet, je nachdem, ob sich die Instances in derselben Region befinden.

Optimierung der öffentlichen IPv4 Adresse

AWS Gebühren für alle öffentlichen IPv4 Adressen, einschließlich öffentlicher IPv4 Adressen, die mit laufenden Instances verknüpft sind, und Elastic IP-Adressen. Weitere Informationen finden Sie auf der Amazon VPC-Preisseite auf der Registerkarte Öffentliche IPv4 Adresse.

Die folgende Liste enthält Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um die Anzahl der von Ihnen verwendeten öffentlichen IPv4 Adressen zu optimieren:

- Verwenden Sie einen Elastic Load Balancer, um den Datenverkehr zu Ihren EC2 Instances zu verteilen, und deaktivieren Sie die automatische Zuweisung öffentlicher IP-Adressen auf der primären ENI, die den Instances zugewiesen ist. Load Balancer verwenden eine einzige öffentliche IPv4 Adresse, sodass Ihre Anzahl an öffentlichen IPv4 Adressen reduziert wird. Möglicherweise möchten Sie auch vorhandene Load Balancer konsolidieren, um die Anzahl der öffentlichen IPv4 Adressen weiter zu reduzieren.
- Wenn der einzige Grund für die Verwendung eines NAT-Gateways die SSH-Verbindung zu einer EC2 Instance in einem privaten Subnetz für Wartungs- oder Notfälle ist, sollten Sie stattdessen EC2 Instance Connect Endpoint verwenden. Mit EC2 Instance Connect Endpoint können Sie über das Internet eine Verbindung zu einer Instance herstellen, ohne dass die Instance eine öffentliche IPv4 Adresse haben muss.
- Wenn sich Ihre EC2 Instances in einem öffentlichen Subnetz befinden und ihnen öffentliche IP-Adressen zugewiesen sind, sollten Sie erwägen, die Instances in ein privates Subnetz zu verschieben, die öffentlichen IP-Adressen zu entfernen und ein öffentliches NAT-Gateway zu verwenden, um den Zugriff auf und von Ihren EC2 Instances zu ermöglichen. Bei der Verwendung von NAT-Gateways gibt es Kostenüberlegungen. Verwenden Sie diese Berechnungsmethode, um zu entscheiden, ob NAT-Gateways kosteneffektiv sind. Sie können die für diese Berechnung `Number of public IPv4 addresses` erforderlichen Informationen abrufen, indem Sie einen AWS Abrechnungskosten- und Nutzungsbericht erstellen.

  ```
  NAT gateway per hour + NAT gateway public IPs + NAT gateway transfer / Existing
   public IP cost
  ```

  Wobei gilt:

  - `NAT gateway per hour = $0.045 * 730 hours in a month * Number of Availability Zones the NAT gateways are in`
  - `NAT gateway public IPs = $0.005 * 730 hours in a month * Number of IPs associated with your NAT gateways`
  - `NAT gateway transfer = $0.045 * Number of GBs that will go through the NAT gateway in a month`
  - `Existing public IP cost = $0.005 * 730 hours in a month * Number of public IPv4 addresses`

Wenn die Summe weniger als 1 ist, sind NAT-Gateways günstiger als öffentliche IPv4 Adressen.

- Verwenden Sie diese AWS PrivateLinkOption, um private Verbindungen zu AWS Diensten oder Diensten herzustellen, die von anderen AWS Konten gehostet werden, anstatt öffentliche IPv4 Adressen und Internet-Gateways zu verwenden.
- Bringen Sie Ihren eigenen IP-Adressbereich (BYOIP) mit AWS und verwenden Sie den Bereich für öffentliche IPv4 Adressen, anstatt öffentliche Adressen im Besitz von Amazon zu verwenden. IPv4
- Deaktivieren Sie die automatische Zuweisung öffentlicher IPv4 Adressen für Instances, die in Subnetzen gestartet wurden. Diese Option ist in der Regel standardmäßig deaktiviert, VPCs wenn Sie ein Subnetz erstellen. Sie sollten jedoch Ihre vorhandenen Subnetze überprüfen, um sicherzustellen, dass sie deaktiviert ist.
- Wenn Sie EC2 Instances haben, die keine öffentlichen IPv4 Adressen benötigen, überprüfen Sie, ob für die Netzwerkschnittstellen, die an Ihre Instances angeschlossen sind, die automatische Zuweisung öffentlicher IP-Adressen deaktiviert ist.
- Konfigurieren Sie Accelerator-Endpunkte AWS Global Accelerator für EC2 Instances in privaten Subnetzen, damit der Internetverkehr direkt zu den Endpunkten in Ihrem System fließen kann, VPCs ohne dass öffentliche IP-Adressen erforderlich sind. Sie können auch Ihre eigenen Adressen angeben AWS Global Accelerator und Ihre eigenen Adressen für die statischen IPv4 IP-Adressen Ihres Accelerators verwenden.

IPv6 Adressen

IPv6 Adressen sind weltweit einzigartig und können so konfiguriert werden, dass sie privat bleiben oder über das Internet erreichbar sind. Sowohl öffentliche als auch private IPv6 Adressierung ist verfügbar in AWS:

- Privat IPv6: Als private IPv6 Adressen werden solche Adressen AWS betrachtet, die nicht beworben werden und von denen aus auch nicht im Internet geworben werden kann. AWS
- Öffentlich IPv6: AWS berücksichtigt öffentliche IPv6 Adressen, von denen aus im Internet geworben wird. AWS

Weitere Informationen zu öffentlichen und privaten IPv6 Adressen finden Sie unter IPv6Adressen im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Alle Instance-Typen unterstützen IPv6 Adressen mit Ausnahme der folgenden: C1, M1, M2, M3 und T1.

Ihre EC2 Instances erhalten eine IPv6 Adresse, wenn ein IPv6 CIDR-Block mit Ihrer VPC und Ihrem Subnetz verknüpft ist und wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Ihr Subnetz ist so konfiguriert, dass einer Instance beim Start automatisch eine IPv6 Adresse zugewiesen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des öffentlichen IP-Adressierungsattributs Ihres Subnetzes.
- Sie weisen Ihrer Instance beim Start eine IPv6 Adresse zu.
- Nach dem Start weisen Sie der primären Netzwerkschnittstelle Ihrer Instance eine IPv6 Adresse zu.
- Sie weisen einer Netzwerkschnittstelle im selben Subnetz eine IPv6 Adresse zu und verbinden die Netzwerkschnittstelle nach dem Start mit Ihrer Instance.

Wenn Ihre Instance beim Start eine IPv6 Adresse erhält, wird die Adresse der primären Netzwerkschnittstelle (Index 0) der Instance zugeordnet. Sie können die IPv6 Adressen für die primäre Netzwerkschnittstelle Ihrer Instance wie folgt verwalten:

- Weisen Sie der Netzwerkschnittstelle IPv6 Adressen zu und heben Sie deren Zuweisung auf. Die Anzahl der IPv6 Adressen, die Sie einer Netzwerkschnittstelle zuweisen können, und die Anzahl der Netzwerkschnittstellen, die Sie einer Instance zuordnen können, variieren je nach Instance-Typ. Weitere Informationen finden Sie unter Maximale IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle.
- Aktivieren Sie eine primäre IPv6 Adresse. Mit einer primären IPv6 Adresse können Sie verhindern, dass der Datenverkehr zu Instances unterbrochen wird oder ENIs. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Netzwerkschnittstelle für Ihre EC2 Instance oder Die IP-Adressen für Ihre Netzwerkschnittstellen verwalten.

Eine IPv6 Adresse bleibt bestehen, wenn Sie Ihre Instance beenden und starten oder sie in den Ruhezustand versetzen und starten, und sie wird freigegeben, wenn Sie Ihre Instance beenden. Sie können eine IPv6 Adresse nicht neu zuweisen, solange sie einer anderen Netzwerkschnittstelle zugewiesen ist. Sie müssen die Zuweisung zuerst aufheben.

Sie können steuern, ob Instances über ihre IPv6 Adressen erreichbar sind, indem Sie das Routing für Ihr Subnetz steuern oder Sicherheitsgruppen- und Netzwerk-ACL-Regeln verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz im Internet-Netzwerk im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu reservierten IPv6 Adressbereichen finden Sie unter IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry und. RFC4291

Mehrere IP-Adressen

Sie können mehrere private IPv6 Adressen IPv4 und Adressen für Ihre Instances angeben. Die Anzahl der Netzwerkschnittstellen IPv4 und privaten IPv6 Adressen, die Sie für eine Instance angeben können, hängt vom Instance-Typ ab. Weitere Informationen finden Sie unter Maximale IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle.

Anwendungsfälle

- Hosten mehrerer Websites auf einem einzelnen Server, indem mehrere SSL-Zertifikate auf einem einzelnen Server verwendet werden und jedem Zertifikat eine spezifische IP-Adresse zugeordnet wird.
- Betreiben von Netzwerkgeräten, beispielsweise Firewalls oder Load Balancers, die über mehrere IP-Adressen für jede Netzwerkschnittstelle verfügen.
- Umleiten von internem Datenverkehr zu einer Standby-Instance für den Fall, dass Ihre Instance ausfällt, wobei die sekundäre IP-Adresse der Standby-Instance zugewiesen wird.

So funktionieren mehrere IP-Adressen

- Sie können jeder Netzwerkschnittstelle eine sekundäre private IPv4 Adresse zuweisen.
- Sie können einer Netzwerkschnittstelle, die sich in einem Subnetz befindet, dem ein IPv6 CIDR-Block zugeordnet ist, mehrere IPv6 Adressen zuweisen.
- Sie müssen eine sekundäre IPv4 Adresse aus dem IPv4 CIDR-Blockbereich des Subnetzes für die Netzwerkschnittstelle auswählen.
- Sie müssen IPv6 Adressen aus dem IPv6 CIDR-Blockbereich des Subnetzes für die Netzwerkschnittstelle auswählen.
- Sie weisen den Netzwerkschnittstellen Sicherheitsgruppen und keine einzelnen IP-Adressen zu. Daher unterliegt jede IP-Adresse, die Sie in einer Netzwerkschnittstelle angeben, der Sicherheitsgruppe dieser Netzwerkschnittstelle.
- Es kann eine Zuweisung mehrerer IP-Adressen zu Netzwerkschnittstellen erfolgen oder aufgehoben werden, die an laufende oder angehaltene Instances angefügt sind.
- Sekundäre private IPv4 Adressen, die einer Netzwerkschnittstelle zugewiesen sind, können einer anderen zugewiesen werden, wenn Sie dies ausdrücklich zulassen.
- Eine IPv6 Adresse kann nicht einer anderen Netzwerkschnittstelle neu zugewiesen werden. Sie müssen zuerst die Zuweisung der IPv6 Adresse zu der vorhandenen Netzwerkschnittstelle aufheben.

- Wenn Sie einer Netzwerkschnittstelle mit den Befehlszeilen-Tools oder der API mehrere IP-Adressen zuweisen, schlägt die gesamte Operation fehl, wenn eine der IP-Adressen nicht zugewiesen werden kann.
- Primäre private IPv4 Adressen, sekundäre IPv4 Privatadressen, Elastic IP-Adressen und IPv6 Adressen verbleiben bei einer sekundären Netzwerkschnittstelle, wenn sie von einer Instance getrennt oder an eine Instance angehängt wird.
- Sie können die primäre Netzwerkschnittstelle zwar nicht von einer Instance trennen, aber Sie können die sekundäre private IPv4 Adresse der primären Netzwerkschnittstelle einer anderen Netzwerkschnittstelle zuweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Sekundäre IP-Adressen”.

EC2 Hostnamen der Instanzen

Wenn Sie eine EC2 Instanz erstellen, AWS erstellt sie einen Hostnamen für diese Instanz. Weitere Informationen zu den Hostnamentypen und deren Bereitstellung durch AWS finden Sie unter. EC2 Instanz-Hostnamen und Domains Amazon stellt einen DNS-Server bereit, der von Amazon bereitgestellte Hostnamen in und Adressen auflöst. IPv4 IPv6 Der Amazon DNS-Server befindet sich an der Basis Ihres VPC-Netzwerkbereichs plus zwei. Weitere Infomationen finden Sie unter DNS-Attribute für Ihre VPC im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Link-lokale Adressen

Link-Local-Adressen sind bekannte, nicht weiterleitbare IP-Adressen. Amazon EC2 verwendet Adressen aus dem Link-Local-Adressraum, um Dienste bereitzustellen, auf die nur von einer EC2 Instance aus zugegriffen werden kann. Diese Services werden nicht auf der Instance ausgeführt, sondern auf dem zugrunde liegenden Host. Wenn Sie auf die Link-lokalen Adressen für diese Services zugreifen, kommunizieren Sie entweder mit dem Xen-Hypervisor oder dem Nitro-Controller.

Link-lokale Adressbereiche

- IPv4 — 169.254.0.0/16 (169.254.0.0 bis 169.254.255.255)
- IPv6 — fe80: :/10

Services, auf die Sie über Link-lokale Adressen zugreifen

- Instance-Metadatenservice

- Amazon Route 53 Resolver (auch bekannt als Amazon DNS-Server)
- Amazon Time Sync Service
- AWS KMS-Server

Verwalten Sie die IPv4 Adressen für Ihre EC2 Instanzen

Sie können Ihrer Instance beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zuweisen. Sie können die IPv4 Adressen für Ihre Instance in der Konsole entweder auf der Seite Instances oder auf der Seite Network Interfaces einsehen.

Aufgaben

- Weisen Sie beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zu
- Weisen Sie beim Start eine private IPv4 Adresse zu
- Zeigen Sie die primäre Adresse IPv4 an
- Zeigen Sie die IPv4 Adressen mithilfe von Instanzmetadaten an

Weisen Sie beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zu

Alle Subnetze haben ein Attribut, das bestimmt, ob den Instances, die in diesem Subnetz gestartet werden, eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen wird. Standardmäßig ist dieses Attribut bei nicht standardmäßigen Subnetzen auf „false“ eingestellt. Bei standardmäßigen Subnetzen ist es auf „true“ eingestellt. Wenn Sie eine Instance starten, steht Ihnen auch eine Funktion IPv4 zur öffentlichen Adressierung zur Verfügung, mit der Sie steuern können, ob Ihrer Instance eine öffentliche IPv4 Adresse zugewiesen wird. Sie können das Standardverhalten des IP-Adressierungsattributs des Subnetzes überschreiben. Die öffentliche IPv4 Adresse wird aus dem Pool öffentlicher IPv4 Adressen von Amazon zugewiesen und der Netzwerkschnittstelle mit dem Geräteindex 0 zugewiesen. Dieses Feature ist von bestimmten Bedingungen zum Zeitpunkt des Starts Ihrer Instance abhängig.

Überlegungen

- Sie können die Zuweisung der öffentlichen IP-Adresse zu Ihrer Instance nach dem Start aufheben, indem Sie die IP-Adressen verwalten, die einer Netzwerkschnittstelle zugeordnet sind. Weitere Informationen zu öffentlichen IPv4 Adressen finden Sie unterÖffentliche Adressen IPv4 .
- Sie können eine öffentliche IP-Adresse nicht automatisch zuweisen, wenn Sie mehr als eine Netzwerkschnittstelle angeben. Außerdem können Sie die Subnetz-Einstellung nicht mit dem

Feature „Öffentliche IP automatisch zuweisen“ außer Kraft setzen, wenn Sie eine vorhandene Netzwerkschnittstelle für Geräteindex 0 angeben.

- Unabhängig davon, ob Sie Ihrer Instance beim Start eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen haben oder nicht, können Sie Ihrer Instance auch noch nach dem Start eine Elastic-IP-Adresse zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Elastic-IP-Adressen. Sie können auch das Verhalten Ihres Subnetzes bei der öffentlichen IPv4 Adressierung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Attributs für die öffentliche IPv4 Adressierung für Ihr Subnetz.

Console

So weisen Sie beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zu

Folgen Sie dem Verfahren unter Eine Instance starten und wenn Sie dabei sind, die Netzwerk-Einstellungen zu konfigurieren, wählen Sie die Option Auto-assign Public IP (Öffentliche IP-Adresse automatisch zuweisen).

AWS CLI

Um beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--associate-public-ip-address` Option.

```
--associate-public-ip-address
```

PowerShell

Um beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem `-AssociatePublicIp` Parameter.

```
-AssociatePublicIp $true
```

Weisen Sie beim Start eine private IPv4 Adresse zu

Sie können eine private IPv4 Adresse aus dem IPv4 Adressbereich des Subnetzes angeben oder Amazon eine für Sie EC2 auswählen lassen. Diese Adresse ist der primären Netzwerkschnittstelle zugewiesen.

Informationen zum Zuweisen von IPv4 Adressen nach dem Start finden Sie unterthe section called “Weisen Sie einer Instanz sekundäre IP-Adressen zu”.

Console

So weisen Sie beim Start eine private IPv4 Adresse zu

Befolgen Sie das Verfahren zum Starten einer Instance. Wenn Sie Netzwerkeinstellungen konfigurieren, erweitern Sie Erweiterte Netzwerkkonfiguration und geben Sie einen Wert für Primäre IP ein.

AWS CLI

Um beim Start eine private IPv4 Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--private-ip-address` Option.

```
--private-ip-addresses 10.251.50.12
```

Um Amazon die EC2 Wahl der IP-Adresse zu überlassen, lassen Sie diese Option weg.

PowerShell

Um beim Start eine private IPv4 Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem `-PrivateIpAddress` Parameter.

```
-PrivateIpAddress 10.251.50.12
```

Lassen Sie diesen Parameter weg, damit Amazon die IP-Adresse EC2 wählen kann.

Zeigen Sie die primäre Adresse IPv4 an

Die öffentliche IPv4 Adresse wird als Eigenschaft der Netzwerkschnittstelle in der Konsole angezeigt, sie ist jedoch über NAT der primären privaten IPv4 Adresse zugeordnet. Wenn Sie also die Eigenschaften Ihrer Netzwerkschnittstelle auf Ihrer Instance überprüfen, z. B. über `ifconfig` (Linux) oder `ipconfig` (Windows), wird die öffentliche IPv4 Adresse nicht angezeigt.

Console

Um die IPv4 Adressen für eine Instance anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.

4. Suchen Sie auf der Registerkarte Netzwerk nach Öffentliche IPv4 Adresse und Private IPv4 Adressen.
5. (Optional) Die Registerkarte Netzwerk enthält auch die Netzwerkschnittstellen und Elastic IP-Adressen für die Instance.

AWS CLI

Um die primäre IPv4 Adresse für eine Instance anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].PrivateIpAddress" \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
10.251.50.12
```

PowerShell

Um die primäre IPv4 Adresse einer Instance anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.PrivateIpAddress
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
10.251.50.12
```

Zeigen Sie die IPv4 Adressen mithilfe von Instanzmetadaten an

Sie können die IPv4 Adressen für Ihre Instanz abrufen, indem Sie Instanz-Metadaten abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Instanz-Metadaten, um Ihre EC2 Instanz zu verwalten.

Um die IPv4 Adressen mithilfe von Instanz-Metadaten anzuzeigen

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Connect zu Ihrer EC2 Instance her.
2. Führen Sie einen der folgenden Befehle aus.

   IMDSv2

   Linux

   Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

   ```
   TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
   && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
   ```

   Windows

   Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Windows-Instance aus.

   ```
   [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
       -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
   ```

   ```
   Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
       -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
   ```

   IMDSv1

   Linux

   Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

   ```
   curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
   ```

   Windows

   Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Windows-Instance aus.

```
Invoke-RestMethod http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4
```

3. Verwenden Sie einen der folgenden Befehle, um auf die öffentliche IP-Adresse zuzugreifen. Wenn der Instance eine Elastic IP-Adresse zugeordnet ist, gibt der Befehl die Elastic IP-Adresse zurück.

   IMDSv2

   Linux

   Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

   ```
   [ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H
    "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
   && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
   meta-data/public-ipv4
   ```

   Windows

   Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Windows-Instance aus.

   ```
   [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-
   seconds" = "21600"} `
       -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
   ```

   ```
   Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
       -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
   ```

   IMDSv1

   Linux

   Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

   ```
   curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
   ```

   Windows

   Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Windows-Instance aus.

```
Invoke-RestMethod http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
```

Verwalten Sie die IPv6 Adressen für Ihre EC2 Instanzen

Wenn Ihrer VPC und Ihrem Subnetz IPv6 CIDR-Blöcke zugeordnet sind, können Sie Ihrer Instance während oder nach dem Start eine IPv6 Adresse zuweisen. Sie können auf die IPv6 Adressen für Ihre Instances in der Konsole entweder auf der Seite Instances oder auf der Seite Network Interfaces zugreifen. Mit den folgenden Aufgaben werden IP-Adressen für Ihre Instances konfiguriert. Informationen zur Konfiguration von IP-Adressen für Ihre Netzwerkschnittstellen finden Sie stattdessen unterthe section called “Verwalten von IP-Adressen”.

Aufgaben

- Weisen Sie einer Instanz eine IPv6 Adresse zu
- Die IPv6 Adressen für eine Instanz anzeigen
- IPv6 Adressen mithilfe von Instanzmetadaten anzeigen
- Heben Sie die Zuweisung einer IPv6 Adresse zu einer Instanz auf

Weisen Sie einer Instanz eine IPv6 Adresse zu

Sie können eine IPv6 Adresse aus dem IPv6 Adressbereich des Subnetzes angeben oder Amazon eine für EC2 Sie auswählen lassen. Diese Adresse ist der primären Netzwerkschnittstelle zugewiesen. Beachten Sie, dass die folgenden Instance-Typen keine IPv6 Adressen unterstützen: C1, M1, M2, M3 und T1.

Console

Um beim Start eine IPv6 Adresse zuzuweisen

Befolgen Sie das Verfahren zum Starten einer Instance. Wählen Sie bei der Konfiguration der Netzwerkeinstellungen die Option zur automatischen IPv6 IP-Zuweisung. Wenn Sie diese Option nicht sehen, ist dem ausgewählten Subnetz kein IPv6 CIDR-Block zugeordnet.

Um nach dem Start eine IPv6 Adresse zuzuweisen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

3. Wählen Sie Ihre Instance und anschließend Aktionen, Netzwerk, IP-Adressen verwalten aus.
4. Erweitern Sie die Netzwerkschnittstelle. Wählen Sie unter IPv6Adressen die Option Neue IP-Adresse zuweisen aus.
5. Geben Sie eine IPv6 Adresse aus dem Bereich des Subnetzes ein, oder lassen Sie das Feld leer, damit Amazon die IPv6 Adresse für Sie EC2 auswählen kann. Wenn Sie diese Option nicht sehen, ist dem Instance-Subnetz kein IPv6 CIDR-Block zugeordnet.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um beim Start eine IPv6 Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--ipv6-addresses` Option. Im folgenden Beispiel werden zwei Adressen zugewiesen. IPv6

```
--ipv6-addresses Ipv6Address=2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
 Ipv6Address=2001:db8::1234:5678:5.6.7.8
```

Verwenden Sie stattdessen die EC2 `--ipv6-address-count` Option, damit Amazon die IPv6 Adressen auswählen kann. Im folgenden Beispiel werden zwei IPv6 Adressen zugewiesen.

```
--ipv6-address-count 2
```

Um nach dem Start eine IPv6 Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie den Befehl assign-ipv6-addresses. Im folgenden Beispiel werden zwei Adressen zugewiesen. IPv6

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ipv6-addresses 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4 2001:db8::1234:5678:5.6.7.8
```

Verwenden Sie stattdessen die EC2 `--ipv6-address-count` Option, damit Amazon die IPv6 Adressen auswählen kann. Im folgenden Beispiel werden zwei IPv6 Adressen zugewiesen.

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
```

```
    --ipv6-address-count 2
```

PowerShell

Um beim Start eine IPv6 Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem `-Ipv6Address` Parameter. Im folgenden Beispiel werden zwei Adressen zugewiesen. IPv6

```
-Ipv6Address $ipv6addr1,$ipv6addr2
```

Definieren Sie die IPv6 Adressen wie folgt.

```
$ipv6addr1 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceIpv6Address
$ipv6addr1.Ipv6Address = "2001:db8::1234:5678:1.2.3.4"
$ipv6addr2 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceIpv6Address
$ipv6addr2.Ipv6Address = "2001:db8::1234:5678:5.6.7.8"
```

Verwenden Sie stattdessen den `-Ipv6AddressCount` Parameter, damit Amazon die IPv6 Adressen EC2 auswählen kann. Im folgenden Beispiel werden zwei IPv6 Adressen zugewiesen.

```
-Ipv6AddressCount 2
```

Um nach dem Start eine IPv6 Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie das AddressList Cmdlet Register-EC2Ipv6. Im folgenden Beispiel werden zwei Adressen zugewiesen. IPv6

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6Address "2001:db8::1234:5678:1.2.3.4","2001:db8::1234:5678:5.6.7.8"
```

Verwenden Sie stattdessen den `-Ipv6AddressCount` Parameter, damit Amazon die IPv6 Adressen EC2 auswählen kann. Im folgenden Beispiel werden zwei IPv6 Adressen zugewiesen.

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6AddressCount 2
```

Die IPv6 Adressen für eine Instanz anzeigen

Sie können die IPv6 Adressen für Ihre Instances einsehen.

Console

Um die IPv6 Adressen für eine Instance anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Suchen Sie auf der Registerkarte Netzwerk nach IPv6 Adressen.

AWS CLI

Um die IPv6 Adresse für eine Instanz anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[*].Instances[].Ipv6Address" \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

PowerShell

Um die IPv6 Adresse für eine Instance anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.Ipv6Address
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

IPv6 Adressen mithilfe von Instanzmetadaten anzeigen

Nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance hergestellt haben, können Sie die IPv6 Adressen mithilfe von Instanz-Metadaten abrufen. Zunächst müssen Sie die MAC-Adresse der Instanz von abrufen`http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/macs/`.

IMDSv2

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/network/interfaces/macs/mac-address/ipv6s
```

Windows

Führen Sie die folgenden Cmdlets von Ihrer Windows-Instanz aus.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds"
 = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/
macs/mac-address/ipv6s
```

IMDSv1

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/macs/mac-address/
ipv6s
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instanz aus.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/network/interfaces/
macs/mac-address/ipv6s
```

Heben Sie die Zuweisung einer IPv6 Adresse zu einer Instanz auf

Sie können die Zuweisung einer IPv6 Adresse zu einer Instanz jederzeit aufheben.

Console

Um die Zuweisung einer IPv6 Adresse zu einer Instanz aufzuheben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie Ihre Instance und anschließend Aktionen, Netzwerk, IP-Adressen verwalten aus.
4. Erweitern Sie die Netzwerkschnittstelle. Wählen Sie unter IPv6Adressen neben der IPv6 Adresse die Option Zuweisung aufheben aus.
5. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um die Zuweisung einer IPv6 Adresse zu einer Instanz aufzuheben

Verwenden Sie den Befehl unassign-ipv6-addresses.

```
aws ec2 unassign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ipv6-addresses 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

PowerShell

Um die Zuweisung einer Adresse zu einer Instanz aufzuheben IPv6

Verwenden Sie das Unregister-EC2IpvAddressListCmdlet 6.

```
Unregister-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6Address 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4
```

Sekundäre IP-Adressen für Ihre Instances EC2

Die erste IPv4 Adresse, die einer Netzwerkschnittstelle zugewiesen ist, wird als primäre IP-Adresse bezeichnet. Sekundäre IP-Adressen sind zusätzliche IPv4 Adressen, die einer Netzwerkschnittstelle zugewiesen sind. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Mehrere IP-Adressen”.

Sie können einer Instanz auch mehrere IPv6 Adressen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “IPv6 Adressen”.

Aufgaben

- Weisen Sie einer Instanz sekundäre IP-Adressen zu
- Konfigurieren Sie das Betriebssystem für die Verwendung sekundärer IP-Adressen
- Heben Sie die Zuweisung einer sekundären IP-Adresse zu einer Instanz auf

Weisen Sie einer Instanz sekundäre IP-Adressen zu

Sie können der Netzwerkschnittstelle für eine Instance sekundäre IP-Adressen zuweisen, wenn Sie die Instance starten oder nachdem die Instance ausgeführt wird.

Console

Um beim Start eine sekundäre IP-Adresse zuzuweisen

1. Befolgen Sie das Verfahren zum Starten einer Instance. Wenn Sie Netzwerkeinstellungen konfigurieren, erweitern Sie Erweiterte Netzwerkkonfiguration.
2. Wählen Sie für Sekundäre IP die Option Automatisch zuweisen und geben Sie die Anzahl der IP-Adressen ein EC2 , die Amazon zuweisen soll. Wählen Sie alternativ Manuell zuweisen und geben Sie die IPv4 Adressen ein.
3. Führen Sie die verbleibenden Schritte zum Starten der Instance aus.

Um nach dem Start eine sekundäre IP-Adresse zuzuweisen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie Ihre Instance und anschließend Aktionen, Netzwerk, IP-Adressen verwalten aus.
4. Erweitern Sie die Netzwerkschnittstelle.

5. Um eine IPv4 Adresse hinzuzufügen, wählen Sie unter IPv4Adressen die Option Neue IP-Adresse zuweisen aus. Geben Sie eine IPv4 Adresse aus dem Bereich des Subnetzes ein oder lassen Sie das Feld leer, damit Amazon eine für Sie EC2 auswählen kann.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um beim Start eine sekundäre IP-Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--secondary-private-ip-addresses` Option.

```
--secondary-private-ip-addresses 10.251.50.12
```

Um Amazon die EC2 Wahl der IP-Adresse zu überlassen, verwenden Sie stattdessen die `--secondary-private-ip-address-count` Option. Im folgenden Beispiel wird eine sekundäre IP-Adresse zugewiesen.

```
--secondary-private-ip-address-count 1
```

Alternativ können Sie eine Netzwerkschnittstelle erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Erstellen einer Netzwerkschnittstelle”.

Um nach dem Start eine sekundäre IP-Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie den Befehl assign-private-ip-addresses mit der Option `--private-ip-addresses`.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
    --network-interface-ids eni-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-addresses 10.251.50.12
```

Verwenden Sie stattdessen den `--secondary-private-ip-address-count` Parameter, damit Amazon die IPv4 Adresse EC2 auswählen kann. Im folgenden Beispiel wird eine IPv4 Adresse zugewiesen.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
    --network-interface-ids eni-1234567890abcdef0 \
```

```
    --secondary-private-ip-address-count 1
```

PowerShell

Um beim Start eine sekundäre IP-Adresse zuzuweisen

Sie müssen eine Netzwerkschnittstelle erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Erstellen einer Netzwerkschnittstelle”.

Um nach dem Start eine sekundäre IP-Adresse zuzuweisen

Verwenden Sie das Register-EC2PrivateIpAddressCmdlet mit dem `-PrivateIpAddress` Parameter.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -PrivateIpAddress 10.251.50.12
```

Verwenden Sie stattdessen den `-SecondaryPrivateIpAddressCount` Parameter, damit Amazon die IPv4 Adressen EC2 auswählen kann. Im folgenden Beispiel wird eine IPv4 Adresse zugewiesen.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -SecondaryPrivateIpAddressCount 1
```

Konfigurieren Sie das Betriebssystem für die Verwendung sekundärer IP-Adressen

Nachdem Sie Ihrer Instanz eine sekundäre IP-Adresse zugewiesen haben, müssen Sie das Betriebssystem auf Ihrer Instance so konfigurieren, dass die zusätzliche private IPv4 Adresse erkannt wird.

Linux-Instances

- Wenn Sie Amazon Linux verwenden, kann das Paket ec2-net-utils diesen Schritt für Sie übernehmen. Es konfiguriert zusätzliche Netzwerkschnittstellen, die Sie anhängen, während die Instance läuft, aktualisiert sekundäre IPv4 Adressen während der Verlängerung des DHCP-Leases und aktualisiert die zugehörigen Routing-Regeln. Sie können die Liste der Schnittstellen sofort aktualisieren, indem Sie je nach System einen der folgenden Befehle verwenden: `sudo systemctl restart systemd-networkd` (AL2023) oder `sudo service`

`network restart` (Amazon Linux 2). Sie können die up-to-date Liste mit dem folgenden Befehl anzeigen:`ip addr li`. Wenn Sie eine manuelle Kontrolle über Ihre Netzwerkkonfiguration benötigen, können Sie das Paket ec2-net-utils entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Ihrer Netzwerkschnittstelle mit ec2-net-utils.

- Wenn Sie eine andere Linux-Verteilung verwenden, ziehen Sie die Dokumentation für Ihre Linux-Distribution zurate. Suchen Sie nach Informationen zur Konfiguration zusätzlicher Netzwerkschnittstellen und sekundärer IPv4 Adressen. Wenn die Instance zwei oder mehr Schnittstellen in demselben Subnetz hat, suchen Sie nach Informationen zur Verwendung von Routing-Regeln, um asymmetrisches Routing zu umgehen.

Windows-Instances

Weitere Informationen finden Sie unter Sekundäre private IPv4 Adressen für Windows-Instanzen konfigurieren.

Heben Sie die Zuweisung einer sekundären IP-Adresse zu einer Instanz auf

Wenn Sie keine sekundäre IP-Adresse mehr benötigen, können Sie die Zuweisung zu der Instanz oder der Netzwerkschnittstelle aufheben. Wenn die Zuweisung einer sekundären privaten IPv4 Adresse zu einer Netzwerkschnittstelle aufgehoben wird, wird auch die Zuordnung der Elastic IP-Adresse (falls vorhanden) aufgehoben.

Console

Um die Zuweisung einer sekundären privaten IPv4 Adresse zu einer Instance aufzuheben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie eine Instance und anschließend Aktionen, Netzwerk, IP-Adressen verwalten aus.
4. Erweitern Sie die Netzwerkschnittstelle. Wählen Sie für IPv4Adressen die Option Zuweisung aufheben aus, um die Zuweisung der IPv4 Adresse aufzuheben.
5. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um die Zuweisung einer sekundären privaten IP-Adresse aufzuheben

Verwenden Sie den unassign-private-ip-addresses-Befehl.

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses \
    --network-interface eni-1234567890abcdef0\
    --private-ip-addresses 10.251.50.12
```

PowerShell

Um die Zuweisung einer sekundären privaten IP-Adresse aufzuheben

Verwenden Sie das Unregister-EC2PrivateIpAddressCmdlet.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterface eni-1234567890abcdef0 `
    -PrivateIpAddress 10.251.50.12
```

Sekundäre private IPv4 Adressen für Windows-Instanzen konfigurieren

Sie können mehrere private IPv4 Adressen für Ihre Instanzen angeben. Nachdem Sie einer Instance eine sekundäre private IPv4 Adresse zugewiesen haben, müssen Sie das Betriebssystem auf der Instance so konfigurieren, dass es die sekundäre private IPv4 Adresse erkennt.

> **Note**
>
> Diese Anweisungen basieren auf Windows Server 2022. Die Implementierung dieser Schritte kann je nach dem auf der Windows-Instance installierten Betriebssystem variieren.

Aufgaben

- Voraussetzungen
- Schritt 1: Statische IP-Adresszuweisung auf Ihrer Instance konfigurieren
- Schritt 2: Konfigurieren einer sekundären privaten IP-Adresse für Ihre Instance
- Schritt 3: Konfigurieren von Anwendungen für die Verwendung der sekundären privaten IP-Adresse

Voraussetzungen

- Weisen Sie der Netzwerkschnittstelle der Instanz die sekundäre private IPv4 Adresse zu. Sie können die sekundäre private IPv4 Adresse zuweisen, wenn Sie die Instance starten oder

nachdem die Instance ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie einer Instanz sekundäre IP-Adressen zu.

Schritt 1: Statische IP-Adresszuweisung auf Ihrer Instance konfigurieren

Um für Ihre Windows-Instance die Verwendung von mehreren IP-Adressen zuzulassen, müssen Sie Ihre Instance so konfigurieren, dass anstelle eines DHCP-Servers die statische IP-Adresszuweisung verwendet wird.

> **Important**
>
> Wenn Sie auf Ihrer Instance die statische IP-Adresszuweisung konfigurieren, muss die IP-Adresse mit den Angaben in der Konsole, der CLI oder der API übereinstimmen. Die Instance ist u. U. nicht erreichbar, wenn Sie diese IP-Adressen falsch eingeben.

So konfigurieren Sie die statische IP-Adresszuweisung auf einer Windows-Instance

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Suchen Sie nach der IP-Adresse, der Subnetzmaske und den Standard-Gateway-Adressen für die Instance, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   - Führen Sie den folgenden Befehl in aus PowerShell:

     ```
     ipconfig /all
     ```

     Überprüfen Sie die Ausgabe und notieren Sie sich die Werte für IPv4 Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS-Server für die Netzwerkschnittstelle. Die Ausgabe sollte wie das folgende Beispiel aussehen:

     ```
     ...

     Ethernet adapter Ethernet 4:

        Connection-specific DNS Suffix  . : us-west-2.compute.internal
        Description . . . . . . . . . . . : Amazon Elastic Network Adapter #2
        Physical Address. . . . . . . . . : 02-9C-3B-FC-8E-67
        DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
     ```

```
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f4d1:a773:5afa:cd1%7(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.200.0.128(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, April 8, 2024 12:19:29 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, April 8, 2024 4:49:30 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.200.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.200.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 151166011
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-67-AC-FC-12-34-9A-BE-A5-
E7
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.200.0.2
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

3. Öffnen Sie das Network and Sharing Center, indem Sie den folgenden Befehl in PowerShell ausführen:

```
& $env:SystemRoot\system32\control.exe ncpa.cpl
```

4. Öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste) für die Netzwerkschnittstelle (Local Area Connection oder Ethernet) und wählen Sie Eigenschaften aus.
5. Wählen Sie Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), Properties.
6. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) die Option Folgende IP-Adresse verwenden aus, geben Sie die folgenden Werte ein, und klicken Sie dann auf OK.

Feld	Value
IP-Adresse	Die IPv4 Adresse, die Sie in Schritt 2 oben erhalten haben.
Subnetzmaske	Die oben in Schritt 2 ermittelte Subnetzmaske.
Standard-Gateway	Das oben in Schritt 2 ermittelte Standard-Gateway.
Bevorzugter DNS-Server	Der oben in Schritt 2 ermittelte DNS-Server.
Alternativer DNS-Server	Der oben in Schritt 2 ermittelte alternative DNS-Server. Lassen Sie dieses Feld leer,

Feld	Value
	wenn kein alternativer DNS-Server aufgeführt wurde.

> **Important**
>
> Wenn Sie die IP-Adresse auf einen beliebigen anderen Wert als die aktuelle IP-Adresse festlegen, geht die Verbindung zur Instance verloren.



Die RDP-Verbindung zur Windows-Instance geht für einige Sekunden verloren, während die Instance von der DHCP-Adresszuweisung zur statischen Adresszuweisung wechselt. Die Instance behält dieselben IP-Adressinformationen wie zuvor, allerdings sind diese Informationen jetzt statisch und werden nicht vom DHCP-Server verwaltet.

Schritt 2: Konfigurieren einer sekundären privaten IP-Adresse für Ihre Instance

Nachdem Sie die statische IP-Adresszuweisung auf Ihrer Windows-Instance eingerichtet haben, können Sie jetzt eine zweite private IP-Adresse vorbereiten.

So konfigurieren Sie eine sekundäre IP-Adresse

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie anschließend Ihre Instance aus.
3. Notieren Sie sich die auf Networking (Netzwerk) die sekundäre IP-Adresse.
4. Verbinden Sie sich mit der Instance.
5. Wählen Sie auf Ihrer Windows-Instance die Optionen Start und anschließend Systemsteuerung aus.
6. Wählen Sie dann Netzwerk und Internet und anschließend Netzwerk- und Freigabecenter aus.
7. Wählen Sie die Netzwerkschnittstelle (Local Area Connection oder Ethernet) und anschließend die Option Eigenschaften aus.
8. Wählen Sie auf der Seite mit den Eigenschaften der LAN-Verbindung die Optionen Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), Properties, Advanced aus.
9. Wählen Sie Add (Hinzufügen) aus.
10. Geben Sie im Dialogfeld TCP/IP-Adresse die sekundäre private IP-Adresse als IP-Adresse ein. Geben Sie unter Subnetzmaske dieselbe Subnetzmaske ein, die Sie für die primäre private IP-Adresse unter Schritt 1: Statische IP-Adresszuweisung auf Ihrer Instance konfigurieren eingegeben haben, und wählen Sie anschließend Hinzufügen aus.



11. Überprüfen Sie die Einstellungen der IP-Adresse und wählen Sie OK.



12. Wählen Sie zuerst OK und dann Schließen aus.

13. Um zu überprüfen, ob die sekundäre IP-Adresse dem Betriebssystem hinzugefügt wurde, führen Sie den `ipconfig /all` Befehl in aus. PowerShell Die Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen:

```
Ethernet adapter Ethernet 4:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Amazon Elastic Network Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-9C-3B-FC-8E-67
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f4d1:a773:5afa:cd1%7(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.200.0.128(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.200.0.129(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.200.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 151166011
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-67-AC-FC-12-34-9A-BE-A5-E7
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.200.0.2
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Schritt 3: Konfigurieren von Anwendungen für die Verwendung der sekundären privaten IP-Adresse

Sie können beliebige Anwendungen für die Verwendung der sekundären privaten IP-Adresse konfigurieren. Beispiel: Wenn Ihre Instance eine Website unter IIS ausführt, können Sie IIS so konfigurieren, dass die sekundäre private IP-Adresse verwendet wird.

So konfigurieren Sie IIS für die Verwendung der sekundären privaten IP-Adresse

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager (IIS).
3. Erweitern Sie im Bereich Verbindungen die Option Sites.
4. Öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste) für Ihre Website und wählen Sie Bindungen bearbeiten aus.
5. Wählen Sie im Dialogfeld Sitebindungen unter Typ die Option http und anschließend Bearbeiten aus.

6. Wählen Sie im Dialogfeld Sitebindung bearbeiten unter IP-Adresse die sekundäre private IP-Adresse aus. (Standardmäßig akzeptiert jede Website HTTP-Anforderungen von allen IP-Adressen.)



7. Wählen Sie zuerst OK und dann Schließen aus.

EC2 Instanz-Hostnamen und Domains

Es ist wichtig, EC2 Instance-Hostnamen und Domains zu verstehen, um Ihre EC2 Amazon-Instances effektiv zu verwalten und darauf zuzugreifen. Jede EC2 Instance kann verschiedene Arten von Hostnamen haben — private und öffentliche —, die unterschiedlichen Zwecken dienen und bestimmten Namenskonventionen folgen.

In diesem Thema werden die Struktur von EC2 Instanz-Hostnamen, ihre Konstruktion und die verschiedenen verfügbaren Hostnamentypen erklärt. Sie erfahren, wie Sie Hostnamen-Einstellungen anzeigen und ändern, verstehen, wann Sie die einzelnen Typen verwenden sollten, und lernen bewährte Methoden für die Hostnamenverwaltung in Ihrer Umgebung kennen. AWS

Inhalt

- Grundlegendes zu EC2 Instanz-Hostnamen und Domains
- Typen von Hostnamen

Grundlegendes zu EC2 Instanz-Hostnamen und Domains

Eine EC2 Instanzadresse besteht aus verschiedenen Komponenten. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine EC2 Instanzadresse, die die private IPv4 Adresse der Instanz verwendet:

```
   IP address         Domain name
   #--------# #-----------------------#
ip-10-24-34-0.us-west-2.compute.internal
#-----------#
  Hostname
#-------------------------------------#
    Fully qualified domain name (FQDN)
```

Wobei gilt:

- IP-Adresse: Die primäre IPv4 Adresse der primären Netzwerkschnittstelle, die einer Instance zugeordnet ist.
- Hostname: Der lokale Name einer bestimmten EC2 Instanz (wird vom Betriebssystem und zur Identifizierung des lokalen Netzwerks verwendet)
- Domainname: Der Teil des FQDN, der Folgendes bereitstellt AWS
- Vollqualifizierter Domänenname (FQDN): Die vollständige Adresse, die sowohl den Hostnamen als auch den Domainnamen enthält. Dies ist die vollständige, weltweit eindeutige Kennung, die verwendet wird, um Ihre Instance netzwerkübergreifend zu erreichen.

Je nachdem, welchen Hostnamentyp Sie für die Instance oder die primäre Netzwerkschnittstelle wählen, die mit der Instance verbunden ist, unterscheiden sich die Formate für Hostnamen und Domainnamen von dem obigen Beispiel. In diesem Abschnitt werden die Optionen für den Hostnamentyp erklärt.

Typen von Hostnamen

AWS bietet zwei Arten von Hostnamen: private und öffentliche. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Hostnamen verglichen, einschließlich der Art und Weise, wie sie aufgelöst werden, wie sie konfiguriert sind und wann die einzelnen Typen verwendet werden.

	Private Hostnamen	Öffentliche Hostnamen
DNS-Auflösung	Private Hostnamen ermöglichen private Hostnamen, auf FQDNs die über das öffentliche Internet nicht zugegriffen werden kann. Private Hostnamen ermöglichen nur die Auflösung von Anfragen an private Adressen IPv4 und IPv6 GUA-Adressen innerhalb der VPC.	Öffentliche Hostnamen ermöglichen öffentliche Hostnamen, auf die über FQDNs das öffentliche Internet zugegriffen werden kann. Öffentliche Hostnamen ermöglichen die Auflösung von Anfragen an private IPv4 und IPv6 GUA innerhalb der VPC und öffentliche Anfragen IPs aus dem Internet (Split-Horizon-DNS).
Konfiguration	Private Hostnamen werden auf Instanzebene konfiguriert.	Öffentliche Hostnamen werden auf der Ebene der Netzwerkschnittstelle konfiguriert.
Wann sollte dies verwendet werden?	• Für Hostnamen, die nur innerhalb Ihrer VPC aufgelöst werden, für interne Kommunikation • Um Ihr internes Benennungsschema geheim zu halten • Um die interne Ressourcenverwaltung ohne externe DNS-Überlegungen zu vereinfachen	• Um sowohl über das Internet als auch IPv4 über das Internet auf Instanzen zuzugreifen IPv6 • Um eine reibungslose Migration von IPv4 zu IPv6 Umgebungen zu ermöglichen

Inhalt

- Öffentliche Hostnamen
- Private Hostnamen

Öffentliche Hostnamen

Sie können öffentliche Hostnamen verwenden, um auf EC2 Instances zuzugreifen, wobei Hostnamen verwendet werden, die sich auf die öffentliche IPv6 Adresse IPv4 oder Adresse der Instance beziehen und Ihnen den Übergang zu der Instanz erleichtern. IPv6

Öffentliche Hostnamen ermöglichen Ihnen:

- Greifen Sie über beide IPv4 und auf Ihre EC2 Instances zu IPv6, was Ihnen mehr Flexibilität bei der Art und Weise bietet, wie Sie sich mit Ihren Ressourcen verbinden.
- Migrieren Sie IPv4 in Ihrem eigenen Tempo von zu IPv6 Umgebungen. Sie können beispielsweise Ihre Datenbank- und Anwendungsmigrationen entkoppeln und so Komplexität und Risiken reduzieren.
- Verwenden Sie mehrere Hostnamen-Optionen (IPv4-only, IPv6 -only und Dual-Stack), die automatisch in die entsprechenden IP-Adressen aufgelöst werden.
- Profitieren Sie von verbesserter Sicherheit mit Split-Horizon DNS, das Hostnamen in private IP-Adressen auflöst, wenn sie von Ihrer VPC aus abgefragt werden.

Inhalt

- Öffentliche Hostnamentypen und wann sie verwendet werden sollten
- Öffentliche Hostnamen anzeigen
- Ändern Sie die Typen von öffentlichen Hostnamen

Öffentliche Hostnamentypen und wann sie verwendet werden sollten

Um öffentliche Hostnamen zu verwenden, müssen Sie eine bestehende Netzwerkschnittstelle ändern. Dieser Abschnitt beschreibt die drei Optionen für öffentliche Hostnamen und hilft Ihnen bei der Entscheidung, welche Sie verwenden möchten:

- Dual-Stack — IP-basierter Name
  - Dies ist die beste Option, wenn Sie von IPv4 zu migrieren oder eine Migration planen. IPv6 Diese Option ermöglicht Konnektivität über beide IPv4 und und bietet so Flexibilität für Clients IPv6, die möglicherweise eines der beiden Protokolle verwenden, und ermöglicht es den Clients, während der gesamten Migration zu denselben Hostnamen beizubehalten. IPv6
  - Anfragen innerhalb der VPC werden sowohl an die private IPv4 Adresse als auch an die IPv6 Global Unicast Address (GUA) der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet. Anfragen aus dem Internet werden sowohl an die öffentliche IPv4 Adresse als auch an die IPv6 GUA-Adresse der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet.
  - Beispiel
    - Wenn Sie diese Option wählen, wird ein Dual-Stack-FQDN für diese Netzwerkschnittstelle generiert. Dies ist ein Beispiel für den FQDN, der generiert wird:

        - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5-q3cdpo.ap-Southeast-2.ip.aws
    - Wobei gilt:
        - F5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5-q3cdpo ist der Hostname, der eine Base36-Darstellung der primären öffentlichen Adresse (f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5) auf der Netzwerkschnittstelle zusammen mit einer Base36-Darstellung der primären öffentlichen IPv6 Adresse (Q3CDPO) auf der Netzwerkschnittstelle ist. IPv4
        - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5 wird vom Amazon DNS-Resolver auf die GUA-Adresse FFFF: 1407:4:f 000:81 d: 2689:1066:4489 aufgelöst. IPv6 Dies ist die erste GUA, IPv6 die der Netzwerkschnittstelle zugewiesen wurde.
        - Q3cdPO wurde auf die IPv4 Adresse 52.54.55.56 aufgelöst. Dies ist die öffentliche IPv4 Adresse, die an die primäre Netzwerkschnittstelle angeschlossen ist.
        - ap-southeast-2 ist die Region des Subnetzes, in dem sich die Netzwerkschnittstelle befindet.
        - ip.aws ist die Domain, die von bereitgestellt wird. AWS
- IPv6 - IP-basierter Name
    - Dies ist eine gute Option, wenn Sie bereits auf das System umgestellt haben IPv6 und nur Konnektivität über IPv6 benötigen.
    - Anfragen innerhalb der VPC oder aus dem Internet werden an die IPv6 GUA der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet.
    - Beispiel
        - Wenn Sie diese Option wählen, wird ein FQDN für diese Netzwerkschnittstelle generiert. Dies ist ein Beispiel für den FQDN, der generiert wird:
            - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5.ap-southeast-2.ip.aws
        - Wobei gilt:
            - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5 ist ein Hostname, der eine Base36-Darstellung der primären öffentlichen Adresse auf der Netzwerkschnittstelle ist. IPv6
            - f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5 wird vom Amazon DNS-Resolver auf die GUA-Adresse FFFF: 1407:4:f 000:81 d: 2689:1066:4489 aufgelöst. IPv6 Dies ist die erste GUA, IPv6 die der Netzwerkschnittstelle zugewiesen wurde.
            - ap-southeast-2 ist die Region des Subnetzes, in dem sich die Netzwerkschnittstelle befindet.
            - ip.aws ist die Domain, die von bereitgestellt wird. AWS
- IPv4 - IP-basierter Name

- Dies ist eine gute Option, wenn die Instanz, die diese Netzwerkschnittstelle verwendet, während der Umstellung auf die Instance weiterhin IPv4 Zugriff haben muss IPv6 oder wenn Anwendungen oder Systeme, die auf der Instanz ausgeführt werden, nur Unterstützung bieten IPv4. Dies ist die beste Option, wenn Sie nur die IPv4 Konnektivität aufrechterhalten müssen und Ihre Workloads keinen IPv6 Support benötigen. Wenn Sie beispielsweise zu migrieren, entscheiden Sie sich vielleicht dafür IPv6, einige Anwendungen weiter laufen zu lassen, IPv4 während andere darauf umsteigen. IPv6
- Anfragen innerhalb der VPC werden an die private IPv4 Primäradresse der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet. Anfragen aus dem Internet werden an die öffentliche IPv4 Adresse der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet.
- Beispiel
  - Wenn Sie diese Option wählen, wird für diese Netzwerkschnittstelle ein öffentlicher Hostname mit IPv4 aktivierter Option generiert. Dies ist ein Beispiel für den DNS-Namen, der generiert wird:
    - ec2-52-54-55-66.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
  - Wobei gilt:
    - ec2-52-54-55-66 ist ein Hostname, der eine Base36-Darstellung der primären öffentlichen Adresse einer Netzwerkschnittstelle ist. IPv4
    - ec2-52-54-55-66 wird in die Adresse 52.54.55.56 aufgelöst. IPv4 Dies ist die öffentliche Adresse, die an die primäre Netzwerkschnittstelle angehängt ist. IPv4
    - ap-southeast-2 ist die Region des Subnetzes, in dem sich die Netzwerkschnittstelle befindet.
    - ip.aws ist die Domain, die von bereitgestellt wird. AWS

> **Important**
>
> In den obigen Beispielen können Sie sehen, dass IP-Adressen zur Generierung des Hostnamens verwendet werden. Wenn Sie die primäre private IPv4 Adresse oder die erste IPv6 GUA ändern, die der Netzwerkschnittstelle zugewiesen ist, ändert sich der Teil des Hostnamens, der in die IP-Adresse übersetzt wird, und der zuvor generierte öffentliche Hostname ist nicht mehr gültig. Darüber hinaus erzwingt die Änderung der primären IPv4 öffentlichen Adresse eine nachgelagerte Aktualisierung des Instance Metadata Service (IMDS) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch, sodass die EC2 Instance-IMDS-Metadaten automatisch aktualisiert werden.

Öffentliche Hostnamen anzeigen

Wenn die VPC, in der sich die Netzwerkschnittstelle befindet, nicht über beide verfügt EnableDnsHostnames und EnableDnsSupport aktiviert ist, ist kein Hostnamentyp definiert oder generiert.

Console

Sie können die öffentlichen Hostnamen für eine Instanz oder eine primäre Netzwerkschnittstelle anzeigen.

Um den Hostnamentyp und die DNS-Namen einer Instanz anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Instance.
4. Suchen Sie auf der Registerkarte Netzwerk unter Hostname und DNS nach folgenden Informationen:
   - Typ des öffentlichen Hostnamens
   - Öffentliches DNS
   - IPv4-Nur IP-basierter Name
   - IPv6-only — IP-basierter Name
   - Dualstack — IP-basierter Name

Um den Hostnamentyp und die DNS-Namen einer Netzwerkschnittstelle anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces (Netzwerkschnittstellen) aus.
3. Geben Sie im Suchfeld die ID der Instance ein. Wählen Sie die ID der Netzwerkschnittstelle aus, um die Detailseite zu öffnen.
4. Suchen Sie unter Hostname und DNS nach folgenden Informationen:
   - Typ des öffentlichen Hostnamens
   - Öffentlicher DNS-Name
   - Öffentlicher IPv4 DNS-Name

- Öffentlicher IPv6 DNS-Name
- Öffentlicher Dualstack-DNS-Name

AWS CLI

Um den Hostnamentyp und die DNS-Namen einer Netzwerkschnittstelle anzuzeigen

Verwenden Sie den describe-network-interfaces-Befehl.

```
aws ec2 describe-network-interfaces \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --query NetworkInterfaces[].PublicIpDnsNameOptions
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Da der Hostnamentyp ist`public-dual-stack-dns-name`, ist der DNS-Hostname derselbe wie. `PublicDualStackDnsName`

```
[
     {
          "DnsHostnameType": "public-dual-stack-dns-name",
          "PublicIpv4DnsName": "ec2-52-54-55-66.ap-
southeast-2.compute.amazonaws.com",
          "PublicIpv6DnsName": "f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5.ap-
southeast-2.ip.aws",
          "PublicDualStackDnsName": "f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5-q3cdp0.ap-
southeast-2.ip.aws"
     }
]
```

PowerShell

Um den Hostnamentyp und die DNS-Namen einer Netzwerkschnittstelle anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2NetworkInterfaceCmdlet.

```
(Get-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0).PublicIpDnsNameOptions
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Da der Hostnamentyp ist`public-dual-stack-dns-name`, ist der DNS-Hostname derselbe wie. `PublicDualStackDnsName`

```
DnsHostnameType        : public-dual-stack-dns-name
```

```
PublicDualStackDnsName : f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5-q3cdp0.ap-southeast-2.ip.aws
PublicIpv4DnsName      : ec2-52-54-55-66.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
PublicIpv6DnsName      : f5lnz-0khrm-nt2u3-gyqqt-nbdl5.ap-southeast-2.ip.aws
```

Ändern Sie die Typen von öffentlichen Hostnamen

Die Optionen für öffentliche Hostnamen hängen von den IP-Adressen ab, die der Netzwerkschnittstelle zugeordnet sind:

- Wenn die Netzwerkschnittstelle nur über eine öffentliche IPv4 Adresse verfügt, muss der Hostnamentyp ein IP-basierter IPv4 Name sein.
- Wenn die Netzwerkschnittstelle nur eine IPv6 Adresse hat, muss der Hostnamentyp ein IP-basierter IPv6 Name sein.
- Wenn die Netzwerkschnittstelle sowohl eine öffentliche IPv4 Adresse als auch eine Adresse hat, kann der Hostnamentyp ein IPv6 Dual-Stack-IP-basierter Name sein.

Voraussetzungen

- Der Netzwerkschnittstelle muss eine öffentliche IPv4 Adresse oder eine IPv6 Adresse zugeordnet sein.
- Die VPC, in der sich die Netzwerkschnittstelle befindet, muss EnableDnsSupport aktiviert EnableDnsHostnames und aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie im Amazon VPC-Benutzerhandbuch unter DNS-Attribute für Ihre VPC anzeigen und aktualisieren.

Console

Um den Typ des öffentlichen Hostnamens zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces (Netzwerkschnittstellen) aus.
3. Geben Sie im Suchfeld die ID der Instance ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Netzwerkschnittstelle.

   Sie können auch auf der Detailseite der Instanz die Registerkarte Netzwerk und dann die ID der Netzwerkschnittstelle für den Geräteindex 0 auswählen.
4. Wählen Sie „Aktionen“, „Typ des öffentlichen Hostnamens ändern“.

5. Eine Option auswählen:

   - Dual-Stack — IP-basierter Name: Ein öffentlicher Dual-Stack-Hostname für eine Netzwerkschnittstelle. Anfragen innerhalb der VPC werden sowohl an die private IPv4 Adresse als auch an die IPv6 globale Unicast-Adresse der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet. Anfragen aus dem Internet werden sowohl an die öffentliche IPv4 Adresse als auch an die IPv6 GUA-Adresse der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet.
   - IPv4 - IP-basierter Name: Ein IPv4 -fähiger öffentlicher Hostname für eine Netzwerkschnittstelle. Anfragen innerhalb der VPC werden an die private IPv4 Primäradresse der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet. Anfragen aus dem Internet werden an die öffentliche IPv4 Adresse der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet.
   - IPv6 - IP-basierter Name: Ein IPv6 -fähiger öffentlicher Hostname für eine Netzwerkschnittstelle. Anfragen innerhalb der VPC oder aus dem Internet werden an die IPv6 GUA der Netzwerkschnittstelle weitergeleitet.

6. Wählen Sie Ändern aus.

AWS CLI

Um den öffentlichen Hostnamen zu ändern

Verwenden Sie den Befehl modify-public-ip-dns-name-options.

```
aws ec2 modify-public-ip-dns-name-options \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --hostname-type public-dual-stack-dns-name
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Successful": true
}
```

PowerShell

Um den öffentlichen Hostnamen zu ändern, geben Sie ihn ein

Verwenden Sie das Edit-EC2PublicIpDnsNameOptionCmdlet.

```
Edit-EC2PublicIpDnsNameOption `
```

```
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -HostNameType public-dual-stack-dns-name
```

Private Hostnamen

In diesem Abschnitt werden die privaten Hostnamen von EC2 Amazon-Instances beschrieben, die verfügbar sind, wenn Sie Instances in Ihren VPC-Subnetzen starten.

Der private Hostname unterscheidet die Instances in Ihrem Netzwerk. EC2 Sie können den privaten Hostnamen einer Instance verwenden, wenn Sie beispielsweise Skripts ausführen möchten, um mit einigen oder allen Instances in Ihrem Netzwerk zu kommunizieren.

Inhalt

- Typen von privaten Hostnamen
- Wo die Ressourcennamen und IP-Namen zu finden sind
- Wählen Sie zwischen Ressourcennamen und IP-Namen
- Ändern Sie die ressourcenbasierten Benennungsoptionen für Amazon EC2

Typen von privaten Hostnamen

Es gibt zwei private Hostnamentypen für den Hostnamen des Gastbetriebssystems, wenn EC2 Instances in einer VPC gestartet werden:

- IP-Name: Das alte Benennungsschema, bei dem beim Starten einer Instance die private IPv4 Adresse der Instance im Hostnamen der Instance enthalten ist. Der IP-Name besteht für die gesamte Lebensdauer der EC2 Instanz. Bei Verwendung als privater DNS-Hostname wird nur die private IPv4 Adresse (A-Eintrag) zurückgegeben.
- Ressourcenname: Wenn Sie eine Instance starten, ist die EC2 Instance-ID im Hostnamen der Instance enthalten. Der Ressourcenname ist für die gesamte Lebensdauer der EC2 Instanz gültig. Bei Verwendung als privater DNS-Hostname kann er sowohl die private IPv4 Adresse (A-Eintrag) als auch die IPv6 globale Unicast-Adresse (AAAA-Eintrag) zurückgeben.

Der Hostnamentyp des EC2 Instance-Gastbetriebssystems hängt von den Subnetzeinstellungen ab:

- Wenn die Instance IPv4 nur in einem Subnetz gestartet wird, können Sie entweder den IP-Namen oder den Ressourcennamen wählen.

- Wenn die Instance in einem Dual-Stack-Subnetz (IPv4+IPv6) gestartet wird, können Sie entweder den IP-Namen oder den Ressourcennamen wählen.
- Wenn die Instance IPv6 nur in einem Subnetz gestartet wird, wird der Ressourcenname automatisch verwendet.

Inhalt

- IP-Name
- Ressourcenname
- Der Unterschied zwischen IP-Name und Ressourcenname

IP-Name

Wenn Sie eine EC2 Instance mit dem IP-Namen vom Typ Hostname starten, ist der Hostname des Gastbetriebssystems so konfiguriert, dass er die private Adresse verwendet. IPv4

- Format für eine Instance in us-east-1: *private-ipv4-address*.ec2.internal
- Beispiel: *ip-10-24-34-0*.ec2.internal
- Format für eine Instanz in einer anderen AWS Region: *private-ipv4-address.region*.compute.internal
- Beispiel: *ip-10-24-34-0.us-west-2*.compute.internal

Ressourcenname

Wenn Sie EC2 Instances in Subnetzen starten, die IPv6 nur in Subnetzen verfügbar sind, ist standardmäßig der Hostnamentyp für Ressourcenname ausgewählt. Wenn Sie eine Instance in IPv4 Nur-Only- oder Dual-Stack-Subnetzen (IPv4+IPv6) starten, ist der Ressourcenname eine Option, die Sie auswählen können. Nach dem Start einer Instance können Sie die Hostnamenkonfiguration verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie die ressourcenbasierten Benennungsoptionen für Amazon EC2.

Wenn Sie eine EC2 Instance mit dem Hostnamentyp Resource name starten, wird der Hostname des Gastbetriebssystems so konfiguriert, dass er die Instanz-ID verwendet. EC2

- Format für eine Instance in us-east-1: *ec2-instance-id*.ec2.internal
- Beispiel: *i-0123456789abcdef*.ec2.internal

- Format für eine Instanz in einer anderen AWS Region: *ec2-instance-id.region*.compute.internal
- Beispiel: *i-0123456789abcdef.us-west-2*.compute.internal

Der Unterschied zwischen IP-Name und Ressourcenname

DNS-Abfragen für IP-Namen und Ressourcennamen existieren nebeneinander, um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten und Ihnen die Migration von der IP-basierten Benennung für Hostnamen zur ressourcenbasierten Benennung zu ermöglichen. Für private DNS-Hostnamen basierend auf IP-Namen können Sie nicht konfigurieren, ob eine DNS-A-Datensatzabfrage für die Instance beantwortet wird oder nicht. DNS-A-Datensatzabfragen werden unabhängig von den Hostnameneinstellungen des Gastbetriebssystems immer beantwortet. Im Gegensatz dazu können Sie für private DNS-Hostnamen basierend auf dem Ressourcennamen konfigurieren, ob DNS-A- und/oder DNS-AAAA-Abfragen für die Instance beantwortet werden oder nicht. Sie konfigurieren das Antwortverhalten, wenn Sie eine Instance starten oder ein Subnetz ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie die ressourcenbasierten Benennungsoptionen für Amazon EC2.

Wo die Ressourcennamen und IP-Namen zu finden sind

Sie können die Hostnamentypen, den Ressourcennamen und den IP-Namen in der EC2 Amazon-Konsole sehen.

Inhalt

- Beim Erstellen einer Instance EC2
- Beim Anzeigen der Details einer vorhandenen Instanz EC2

Beim Erstellen einer Instance EC2

Wenn Sie eine EC2 Instanz erstellen, ist je nachdem, welchen Subnetztyp Sie auswählen, möglicherweise der Hostnamentyp des Ressourcennamens verfügbar oder er ist ausgewählt und kann nicht geändert werden. In diesem Abschnitt wird die Szenarien beschrieben, wo Sie die Hostname-Typen „Ressourcenname“ und „IP-Name“ sehen können.

Szenario 1

Sie erstellen eine EC2 Instanz im Assistenten (siheStarten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole) und wählen bei der Konfiguration der Details ein Subnetz aus, das Sie als „Nur“ konfiguriert haben. IPv6

In diesem Fall wird der Hostname type (Hostname-Typ) Resource name (Ressourcenname) automatisch ausgewählt und kann nicht geändert werden. Die Optionen für DNS-Hostnamen aktivieren IPv4 (A-Eintrag) DNS-Anfragen aktivieren und Ressourcenbasierte DNS-Anfragen aktivieren IPv4 (A-Eintrag) werden automatisch deaktiviert und können nicht geändert werden. Die Option „Ressourcenbasierte DNS-Anfragen IPv6 (AAAA-Eintrag) aktivieren“ ist standardmäßig aktiviert, kann aber geändert werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden DNS-Anfragen an den Ressourcennamen zur IPv6 Adresse (AAAA-Eintrag) dieser Instanz aufgelöst. EC2

Szenario 2

Sie erstellen eine EC2 Instanz im Assistenten (siehe Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole) und wählen bei der Konfiguration der Details ein Subnetz aus, das mit einem IPv4 CIDR-Block oder sowohl einem CIDR-Block als auch mit einem CIDR-Block („ IPv6Dual-Stack“) konfiguriert ist. IPv4

In diesem Fall ist die Option DNS-Anfragen mit IP-Namen IPv4 (A-Eintrag) aktivieren automatisch ausgewählt und kann nicht geändert werden. Das bedeutet, dass Anfragen an den IP-Namen an die IPv4 Adresse (A-Datensatz) dieser EC2 Instanz aufgelöst werden.

Die Optionen sind standardmäßig auf die Konfigurationen des Subnetzes festgelegt, aber Sie können die Optionen für diese Instance abhängig von den Subnetzeinstellungen ändern:

- Hostnamentyp: Legt fest, ob der Hostname des Gastbetriebssystems der EC2 Instanz der Ressourcenname oder der IP-Name sein soll. Der Standardwert ist IP name (IP-Name).
- Ressourcenbasierte DNS-Anfragen IPv4 (A-Eintrag) aktivieren: Legt fest, ob Anfragen an Ihren Ressourcennamen an die private IPv4 Adresse (A-Eintrag) dieser Instanz weitergeleitet werden. EC2 Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
- Ressourcenbasierte DNS-Anfragen IPv6 (AAAA-Eintrag) aktivieren: Legt fest, ob Anfragen an Ihren Ressourcennamen an die IPv6 GUA-Adresse (AAAA-Eintrag) dieser Instanz weitergeleitet werden. EC2 Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

Beim Anzeigen der Details einer vorhandenen Instanz EC2

Sie können die Hostnamenwerte für eine bestehende EC2 Instanz auf der Registerkarte „Details“ für die EC2 Instanz sehen:

- Hostname type (Hostnamen-Typ): Der Hostname im IP-Namen- oder im Ressourcennamenformat.
- Privater IP-DNS-Name (IPv4 nur): Der IP-Name, der immer in die private IPv4 Adresse der Instanz aufgelöst wird.

- Private resource DNS name (DNS-Name der privaten Ressource): Der Ressourcenname, der zu den für diese Instance ausgewählten DNS-Datensätzen aufgelöst wird.
- Antwort auf den DNS-Namen der privaten Ressource: Der Ressourcenname wird in DNS-Einträge IPv4 (A), IPv6 (AAAA) oder IPv4 und IPv6 (A und AAAA) aufgelöst.

Wenn Sie außerdem direkt über SSH eine Verbindung zu Ihrer EC2 Instance herstellen und den `hostname` Befehl eingeben, wird der Hostname entweder im IP-Namen- oder im Ressourcennamenformat angezeigt.

Wählen Sie zwischen Ressourcennamen und IP-Namen

Wenn Sie eine EC2 Instance starten (siehe Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole) und den Hostnamentyp Resource name wählen, wird die EC2 Instance mit einem Hostnamen im Ressourcennamenformat gestartet. In solchen Fällen kann der DNS-Eintrag für diese EC2 Instance auch auf den Ressourcennamen verweisen. Auf diese Weise können Sie flexibel wählen, ob dieser Hostname in die IPv4 Adresse, die Adresse oder sowohl die IPv6 Adresse als auch in die IPv6 Adresse der IPv4 Instanz aufgelöst werden soll. Wenn Sie die Nutzung IPv6 in future planen oder wenn Sie heute Dual-Stack-Subnetze verwenden, empfiehlt es sich, den Typ Hostname vom Typ Resource Name zu verwenden, sodass Sie die DNS-Auflösung für die Hostnamen Ihrer Instances ändern können, ohne Änderungen an den DNS-Einträgen selbst vorzunehmen. Mit dem Ressourcennamen können Sie einer Instanz eine IPv6 DNS-Auflösung hinzufügen IPv4 und entfernen. EC2

Wenn Sie stattdessen einen IP-Namen vom Typ Hostname wählen und ihn als DNS-Hostnamen verwenden, kann er nur in die IPv4 Adresse der Instanz aufgelöst werden. Es wird nicht in die IPv6 Adresse der Instanz aufgelöst, selbst wenn der Instance sowohl eine IPv4 Adresse als auch eine IPv6 Adresse zugeordnet sind.

Ändern Sie die ressourcenbasierten Benennungsoptionen für Amazon EC2

Sie können den Hostnamentyp und die DNS-Hostnamen-Konfigurationen für Subnetze ändern, was sich auf alle nachfolgenden Instance-Starts in diesem Betreff auswirkt, oder Sie können sie für EC2 Instances ändern, nachdem Sie sie gestartet haben.

Ressourcenbasierte Benennungsoptionen

- Hostnamentyp: Legt die Standardeinstellung für den Hostnamen des Gastbetriebssystems von EC2 Instances fest, die im Subnetz gestartet werden. Dies ist entweder der Ressourcenname oder der IP-Name.

- DNS-Hostnamen-Anfragen IPv4 (A-Eintrag) aktivieren: Legt fest, ob DNS-Anfragen/Abfragen an den Ressourcennamen zur privaten IPv4 Adresse (A-Eintrag) der Instanz aufgelöst werden. EC2
- DNS-Hostnamen-Anfragen IPv6 (AAAA-Eintrag) aktivieren: Legt fest, ob DNS-Anfragen/Abfragen an den Ressourcennamen zur IPv6 Adresse (AAAA-Eintrag) der Instanz aufgelöst werden. EC2

Subnetze

Durch das Ändern der Subnetzeinstellungen wird die Konfiguration von EC2 Instances, die bereits im Subnetz gestartet wurden, nicht geändert.

Console

Um die Optionen für ein Subnetz zu ändern

Öffnen Sie die Amazon VPC-Konsole und wählen Sie das Subnetz aus. Wählen Sie Aktionen, Subnetzeinstellungen bearbeiten. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf und speichern Sie dann Ihre Änderungen.

AWS CLI

Um die Optionen für ein Subnetz zu ändern

Verwenden Sie den modify-subnet-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-subnet-attribute \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --private-dns-hostname-type-on-launch resource-name \
    --enable-resource-name-dns-a-record-on-launch \
    --enable-resource-name-dns-aaaa-record-on-launch
```

PowerShell

Um die Optionen für ein Subnetz zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2SubnetAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2SubnetAttribute `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -PrivateDnsHostnameTypeOnLaunch ResourceName `
    -EnableResourceNameDnsAAAARecordOnLaunch $true `
    -EnableResourceNameDnsARecordOnLaunch $true
```

EC2 Instanzen

Überlegungen

- Um den Hostnamentyp zu ändern, müssen Sie zuerst die Instanz beenden. Es ist nicht erforderlich, eine Instanz zu beenden, um die anderen beiden Optionen zu ändern.
- Da Sie eine durch einen Instance-Speicher gestützte Instance nicht stoppen können, können Sie den Hostnamentyp und die DNS-Hostnamen-Optionen nur beim Start der Instance konfigurieren. Nur die folgenden Instance-Typen unterstützen Instance-Speicher-Volumes als Root-Volumes: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3 und X1.

Console

Um den Hostnamentyp und die DNS-Hostnamen-Optionen für eine Instance zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wenn Sie die Einstellung Ressourcenbasierte Benennung als Hostname für das Gastbetriebssystem verwenden ändern möchten, beenden Sie zunächst die EC2 Instance. Andernfalls überspringen Sie diesen Schritt.

   Um die Instance zu stoppen, wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Instance-Status, Instance stoppen.
3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Aktionen, Instance-Einstellungen, Optionen für die ressourcenbasierte Benennung ändern.

   - Ressourcenbasierte Benennung als Hostname des Gastbetriebssystems verwenden: Legt fest, ob der Hostname des Gastbetriebssystems der EC2 Instanz der Ressourcenname oder der IP-Name sein soll.
   - DNS-Hostnamen-Anfragen IPv4 (A-Eintrag) beantworten: Legt fest, ob DNS-Anfragen/Abfragen an Ihren Ressourcennamen an die private IPv4 Adresse dieser Instanz weitergeleitet werden. EC2
   - DNS-Hostnamen-Anfragen IPv6 (AAAA-Eintrag) beantworten: Legt fest, ob DNS-Anfragen/Abfragen an Ihren Ressourcennamen zur IPv6 Adresse (AAAA-Eintrag) dieser Instanz aufgelöst werden. EC2
4. Wählen Sie Speichern.
5. Wenn Sie die Instance gestoppt haben, starten Sie sie erneut.

AWS CLI

Um den Hostnamentyp und die DNS-Hostnamen-Optionen für eine Instance zu ändern

Verwenden Sie den Befehl modify-private-dns-name-options.

```
aws ec2 modify-private-dns-name-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --private-dns-hostname-type resource-name \
    --enable-resource-name-dns-a-record \
    --enable-resource-name-dns-aaaa-record
```

PowerShell

Um den Hostnamentyp und die DNS-Hostnamen-Optionen für eine Instance zu ändern

Verwenden Sie das Cmdlet Edit-EC2PrivateDnsNameOption.

```
Edit-EC2PrivateDnsNameOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -PrivateDnsHostnameType ResourceName `
    -EnableResourceNameDnsAAAARecord $true`
    -EnableResourceNameDnsARecord $true
```

Bringen Sie Ihre eigenen IP-Adressen (BYOIP) zu Amazon EC2

Sie können einen Teil oder den gesamten öffentlich routbaren Bereich IPv4 oder IPv6 Adressbereich aus Ihrem lokalen Netzwerk in Ihr übertragen. AWS-Konto Sie haben weiterhin die Kontrolle über den Adressbereich und können den Adressbereich im Internet über bewerben. AWS Nachdem Sie den Adressbereich zu Amazon gebracht haben EC2, wird er in Ihrem AWS-Konto Adresspool angezeigt.

> **Note**
>
> In dieser Dokumentation wird beschrieben, wie Sie Ihren eigenen IP-Adressbereich EC2 nur zur Verwendung in Amazon verwenden können. Informationen zur Verwendung in AWS Global Accelerator Ihrem eigenen IP-Adressbereich finden Sie unter Bring your own IP Addresses (BYOIP) im AWS Global Accelerator Entwicklerhandbuch. Informationen zur Verwendung mit Amazon VPC IP Address Manager Ihrem eigenen IP-Adressbereich

finden Sie unter Tutorial: Bringen Sie Ihre IP-Adressen zu IPAM im Amazon VPC IPAM-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie einen IP-Adressbereich hinzufügen, wird AWS bestätigt AWS, dass Sie den IP-Adressbereich kontrollieren. Sie können mit zwei Methoden überprüfen, ob Sie den Bereich kontrollieren:

- Wenn Ihr IP-Adressbereich bei einem Internetregister registriert ist, das RDAP unterstützt (wie ARIN, RIPE und APNIC), können Sie ein X.509-Zertifikat verwenden, um die Eigentümerschaft Ihrer Domain zu überprüfen. Das Zertifikat darf nur für die Dauer des Bereitstellungsprozesses gültig sein. Sie können das Zertifikat aus dem Verzeichnis Ihres RIRs entfernen, nachdem die nachfolgende Bereitstellungsphase abgeschlossen ist.
- Unabhängig davon, ob Ihr Internetregister RDAP unterstützt, können Sie ein Amazon VPC IPAM und einen DNS-TXT-Datensatz verwenden, um die Eigentümerschaft Ihrer Domain zu überprüfen. Dieser Vorgang ist unter Tutorial: Bringen Sie Ihre IP-Adressen zu IPAM im Amazon-VPC-IPAM-Benutzerhandbuch dokumentiert.

Weitere Informationen finden Sie im AWS Online-Tech-Talk Deep Dive zum Thema Bring Your Own IP.

Inhalt

- BYOIP-Definitionen
- Voraussetzungen und Kontingente
- Regionale Verfügbarkeit
- Verfügbarkeit der Local Zone
- Voraussetzungen für BYOIP in Amazon EC2
- Integrieren Sie Ihren Adressbereich zur Verwendung in Amazon EC2
- Verwenden Sie Ihren BYOIP-Adressbereich in Amazon EC2

BYOIP-Definitionen

- Selbstsigniertes X.509-Zertifikat – ein Zertifikatsstandard, der am häufigsten zum Verschlüsseln und Authentifizieren von Daten innerhalb eines Netzwerks verwendet wird. Es handelt sich um ein

Zertifikat, das verwendet wird AWS , um die Kontrolle über den IP-Bereich anhand eines RDAP-Datensatzes zu validieren. Weitere Informationen zu X.509-Zertifikaten finden Sie unter RFC 3280.

- Autonome Systemnummer (ASN) – Eine weltweit eindeutige Kennung, die eine Gruppe von IP-Präfixen definiert, die von einem oder mehreren Netzwerkbetreibern betrieben werden und eine einzige, klar definierte Routing-Richtlinie einhalten.
- Regional Internet Registry (RIR) — Eine Organisation, die die Zuweisung und Registrierung von IP-Adressen ASNs innerhalb einer Region der Welt verwaltet.
- Registry Data Access Protocol (RDAP) – Ein schreibgeschütztes Protokoll zur Abfrage aktueller Registrierungsdaten innerhalb einer RIR. Einträge in der abgefragten RIR-Datenbank werden als „RDAP-Einträge“ bezeichnet. Bestimmte Datensatztypen müssen von Kunden über einen von RIR bereitgestellten Mechanismus aktualisiert werden. Diese Datensätze werden von abgefragt, AWS um die Kontrolle über einen Adressraum im RIR zu überprüfen.
- Route Origin Authorization (ROA) — Ein Objekt, das von Kunden RIRs zur Authentifizierung von IP-Werbung in bestimmten autonomen Systemen erstellt wurde. Eine Übersicht finden Sie unter Route Origin-Autorisierungen (ROAs) auf der ARIN-Website.
- Local Internet Registry (LIR) – Organisationen wie Internet-Serviceanbieter, die ihren Kunden einen Block von IP-Adressen aus einem RIR zuweisen.

Voraussetzungen und Kontingente

- Der Adressbereich muss bei Ihrem regionalen Internetregister (RIR) registriert sein. Alle Richtlinien in Bezug auf geografische Regionen finden Sie in Ihrem RIR. BYOIP unterstützt derzeit die Registrierung im American Registry for Internet Numbers (ARIN), dem Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE) oder dem Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC). Er muss auf ein Unternehmen oder eine juristische Person registriert sein und kann nicht auf eine natürliche Person registriert werden.
- Der spezifischste IPv4 Adressbereich, den Sie angeben können, ist /24.
- Der spezifischste IPv6 Adressbereich, den Sie angeben können, ist /48 für solche CIDRs , die öffentlich beworben werden können, und /60 für solche CIDRs , die nicht öffentlich beworben werden können.
- ROAs sind für CIDR-Bereiche, die nicht öffentlich beworben werden können, nicht erforderlich, aber die RDAP-Einträge müssen trotzdem aktualisiert werden.
- Sie können jeden Adressbereich jeweils einer AWS Region zuordnen.

- Sie können Ihrem Konto insgesamt fünf BYOIP IPv4 - und IPv6 Adressbereiche pro AWS Region hinzufügen AWS . Sie können die Kontingente für BYOIP nicht CIDRs mit der Servicekontingenten-Konsole anpassen, aber Sie können eine Erhöhung des Kontingents beantragen, indem Sie sich an das AWS Support Center wenden, wie unter AWS Service Quotas in der beschrieben. Allgemeine AWS-Referenz
- Sie können Ihren IP-Adressbereich nicht mit anderen Konten teilen, AWS RAM es sei denn, Sie verwenden Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) und integrieren IPAM mit Organizations. AWS Weitere Informationen finden Sie unter Integrate IPAM with AWS Organizations im Amazon VPC IPAM-Benutzerhandbuch.
- Die Adressen im IP-Adressbereich müssen über einen sauberen Verlauf verfügen. Wir könnten die Reputation des IP-Adressbereichs untersuchen und uns das Recht vorbehalten, einen IP-Adressbereich abzulehnen, wenn er eine IP-Adresse enthält, die eine schlechte Reputation hat oder mit schädlichem Verhalten in Verbindung gebracht wird.
- Für den Legacy-Adressraum, IPv4 also den Adressraum, der vor der Gründung des Regional Internet Registry (RIR) -Systems vom Zentralregister der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) verteilt wurde, ist weiterhin ein entsprechendes ROA-Objekt erforderlich.
- Denn LIRs es ist üblich, dass sie ihre Datensätze manuell aktualisieren. Die Bereitstellung kann je nach LIR mehrere Tage dauern.
- Für einen großen CIDR-Block werden ein einzelnes ROA-Objekt und ein RDAP-Datensatz benötigt. Mithilfe eines einzigen Objekts und Datensatzes können Sie mehrere kleinere CIDR-Blöcke aus diesem Bereich in mehrere AWS Regionen übertragen. AWS
- BYOIP wird für Wellenlängenzonen oder aktiviert nicht unterstützt. AWS Outposts
- Nehmen Sie keine manuellen Änderungen für BYOIP RADb oder einen anderen IRR vor. BYOIP wird automatisch aktualisiert. RADb Alle manuellen Änderungen, welche die BYOIP-ASN beinhalten, führen dazu, dass der BYOIP-Bereitstellungsvorgang fehlschlägt.
- Sobald Sie einen IPv4 Adressbereich eingegeben haben AWS, können Sie alle IP-Adressen in diesem Bereich verwenden, einschließlich der ersten Adresse (der Netzwerkadresse) und der letzten Adresse (der Broadcast-Adresse).

Regionale Verfügbarkeit

Das BYOIP-Feature ist derzeit in allen kommerziellen AWS -Regionen mit Ausnahme der Regionen China verfügbar.

Verfügbarkeit der Local Zone

Eine lokale Zone ist eine Erweiterung einer AWS Region in geografischer Nähe zu Ihren Benutzern. Local Zones werden in „Netzwerkgrenzgruppen“ gruppiert. In AWS ist eine Netzwerkgrenzgruppe eine Sammlung von Availability Zones (AZs), Local Zones oder Wavelength Zones, von denen aus eine AWS öffentliche IP-Adresse beworben wird. Local Zones können andere Netzwerkgrenzgruppen als die innerhalb AZs einer AWS Region haben, um eine minimale Latenz oder physische Entfernung zwischen dem AWS Netzwerk und den Kunden sicherzustellen, die auf die Ressourcen in diesen Zonen zugreifen.

Mit dieser `--network-border-group` Option können Sie BYOIPv4 Adressbereiche für die folgenden Netzwerkgrenzgruppen der lokalen Zone bereitstellen und für sie werben:

- af-south-1-los-1
- ap-northeast-1-tpe-1
- ap-south-1-ccu-1
- ap-south-1-del-1
- ap-southeast-1-bkk-1
- ap-southeast-1-mnl-1
- ap-southeast-2-akl-1
- ap-southeast-2-per-1
- eu-central-1-ham-1
- eu-central-1-waw-1
- eu-north-1-cph-1
- eu-north-1-hel-1
- me-south-1-mct-1
- us-east-1-atl-2
- us-east-1-bos-1
- us-east-1-bue-1
- us-east-1-chi-2
- us-east-1-dfw-2
- us-east-1-iah-2

- us-east-1-lim-1
- us-east-1-mci-1
- us-east-1-mia-2
- us-east-1-msp-1
- us-east-1-nyc-1
- US-Ost-1-NYC-2
- us-east-1-phl-1
- us-east-1-qro-1
- us-east-1-scl-1
- us-west-2-den-1
- us-west-2-hnl-1
- us-west-2-las-1
- us-west-2-lax-1
- us-west-2-pdx-1
- us-west-2-phx-2
- us-west-2-sea-1

Wenn Sie Local Zones aktiviert haben (siehe Aktivieren einer lokalen Zone), können Sie bei der Bereitstellung und Ankündigung eines BYOIPv4 CIDR eine Netzwerkgrenzgruppe für Local Zones auswählen. Wählen Sie die Netzwerkgrenzgruppe sorgfältig aus, da sich die EIP und die AWS Ressource, der sie zugeordnet ist, in derselben Netzwerkgrenzgruppe befinden müssen.

> **Note**
>
> Sie können derzeit keine BYOIPv6 Adressbereiche in Local Zones bereitstellen oder bewerben.

Voraussetzungen für BYOIP in Amazon EC2

Der Onboarding-Prozess für BYOIP hat zwei Phasen, für die Sie drei Schritte ausführen müssen. Diese Schritte werden im folgenden Diagramm dargestellt. Wir schließen manuelle Schritte in diese

Dokumentation ein, aber Ihr RIR bietet möglicherweise verwaltete Services an, um Sie bei diesen Schritten zu unterstützen.

> **Tip**
>
> Die Aufgaben in diesem Abschnitt erfordern ein Linux-Terminal und können mit Linux AWS CloudShell, dem oder dem Windows-Subsystem für Linux ausgeführt werden.

Inhalt

- Übersicht
- Einen privaten Schlüssel erstellen und ein X.509-Zertifikat generieren
- Das X.509-Zertifikat in den RDAP-Eintrag in Ihrem RIR hochladen
- Erstellen eines ROA-Objekts in Ihrem RIR

Übersicht

Vorbereitungsphase

[1] Erstellen Sie einen privaten Schlüssel und verwenden Sie ihn zum Generieren eines selbstsignierten X.509-Zertifikats. Dieses Zertifikat wird nur während der Bereitstellungsphase verwendet. Sie können das Zertifikat aus dem Verzeichnis Ihres RIRs entfernen, wenn die nachfolgende Bereitstellungsphase abgeschlossen ist

RIR-Konfigurationsphase

[2] Laden Sie das selbstsignierte Zertifikat in Ihre Kommentare zum RDAP-Datensatz hoch.

3] Erstellen Sie ein ROA-Objekt in Ihrem RIR. Der ROA definiert den gewünschten Adressbereich, die Autonomous System Numbers (ASNs), die für den Adressbereich werben dürfen, und ein Ablaufdatum für die Registrierung bei der Resource Public Key Infrastructure (RPKI) Ihres RIR.

> **Note**
>
> Für Adressräume, die nicht öffentlich beworben werden können, ist kein ROA erforderlich. IPv6



Um mehrere nicht zusammenhängende Adressbereiche einzubeziehen, müssen Sie diesen Vorgang mit jedem Adressbereich wiederholen. Die Schritte zur Vorbereitung und RIR-Konfiguration müssen jedoch nicht wiederholt werden, wenn ein zusammenhängender Block auf mehrere verschiedene Regionen aufgeteilt wird. AWS

Das Aktivieren eines Adressbereichs hat keine Auswirkungen auf Adressbereiche, die Sie zuvor aktiviert haben.

Einen privaten Schlüssel erstellen und ein X.509-Zertifikat generieren

Gehen Sie zum Erstellen eines selbsignierten X.509-Zertifikats folgendermaßen vor und fügen Sie es dann zum RDAP-Datensatz für Ihr RIR hinzu. Dieses Schlüsselpaar dient zur Authentifizierung des Adressbereichs im RIR. Für die openssl-Befehle ist OpenSSL Version 1.0.2 oder höher erforderlich.

Kopieren Sie die folgenden Befehle und ersetzen Sie nur die Platzhalterwerte (in farbigem kursivem Text).

Dieses Verfahren folgt der bewährten Methode, Ihren privaten RSA-Schlüssel zu verschlüsseln und zum Zugriff darauf eine Passphrase zu erfordern.

1. Generieren Sie einen privaten RSA-Schlüssel mit 2 048 Bit, wie im Folgenden gezeigt.

```
$ openssl genpkey -aes256 -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out
 private-key.pem
```

Der Parameter `-aes256` gibt den Algorithmus an, der zum Verschlüsseln des privaten Schlüssels verwendet wird. Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück, einschließlich Aufforderungen zum Festlegen einer Passphrase:

```
......+++
.+++
Enter PEM pass phrase: xxxxxxx
Verifying - Enter PEM pass phrase: xxxxxxx
```

Sie können den Schlüssel mit dem folgenden Befehl prüfen:

```
$ openssl pkey -in private-key.pem -text
```

Dadurch wird eine Eingabeaufforderung für die Passphrase und der Inhalt des Schlüssels zurückgegeben, der etwa wie folgt aussehen sollte:

```
Enter pass phrase for private-key.pem: xxxxxxx
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDFBXHRI4HVKAhh
3seiciooizCRTbJe1+YsxNTja4XyKypVGIFWDGhZs44FCHlPOOSVJ+NqP74w96oM
7DPS3xo9kaQyZBFn2YEp2EBq5vf307KHNRmZZUmkn0zHOSEpNmY2fMxISBxewlxR
FAniwmSd/8TDvHJMY9FvAIvWuTsv5l0tJKk+a91K4+tO3UdDR7Sno5WXExfsBrW3
g1ydo3TBsx8i5/YiVOcNApy7ge2/FiwY3aCXJB6r6nuF6H8mRgI4r4vkMRsOlAhJ
```

```
DnZPNeweboo+K3Q3lwbgbmOKD/z9svk8N/+hUTBtIX0fRtbG+PLIw3xWRHGrMSn2
BzsPVuDLAgMBAAECggEACiJUj2hfJkKv47Dc3es3Zex67A5uDVjXmxfox2Xhdupn
fAcNqAptV6fXt0SPUNbhUxbBKNbshoJGufFwXPli1SXnpzvkdU4Hyco4zgbhXFsE
RNYjYfOGzTPwdBLpNMB6k3Tp4RHse6dNrlH0jDhpioL8cQEBdBJyVF5X0wymEbmV
mC0jgH/MxsBAPWW6ZKicg9ULMlWiAZ3MRAZPjHHgpYkAAsUWKAbCBwVQcVjGO59W
jfZjzTX5pQtVVH68ruciH88DTZCwjCkjBhxg+OIkJBLE5wkh82jIHSivZ63flwLw
z+E0+HhELSZJrn2MY6Jxmik3qNNUOF/Z+3msdj2luQKBgQDjwlC/3jxp8zJy6P8o
JQKv7TdvMwUj4VSWOHZBHLv4evJaaia0uQjIo1UDa8AYitqhX1NmCCehGH8yuXj/
v6V3CzMKDkmRr1NrONnSz5QsndQ04Z6ihAQlPmJ96g4wKtgoC7AYpyP0g1a+4/sj
b1+o3YQI4pD/F71c+qaztH7PRwKBgQDdc23yNmT3+Jyptf0fKjEvONK+xwUKzi9c
L/OzBq5yOIC1Pz2T85gOe1i8kwZws+xlpG6uBT6lmIJELd0k59FyupNu4dPvX5SD
6GGqdx4jk9KvI74usGeOBohmF0phTHkrWKBxXiyT0oS8zjnJlEn8ysIpGgO28jjr
LpaHNZ/MXQKBgQDfLNcnS0LzpsS2aK0tzyZU8SMyqVHOGMxj7quhneBq2T6FbiLD
T9TVlYaGNZ0j71vQaLI19qOubWymbautH0Op5KV8owdf4+bf1/NJaPIOzhDUSIjD
Qo01WW31Z9XDSRhKFTnWzmCjBdeIcajyzf10YKsycaAW9lItu8aBrMndnQKBgQDb
nNp/JyRwqjOrNljk7DHEs+SD39kHQzzCfqd+dnTPv2sc06+cpym3yulQcbokULpy
fmRo3bin/pvJQ3aZX/Bdh9woTXqhXDdrrSwWInVYMQPyPk8f/D9mIOJp5FUWMwHD
U+whIZSxsEeE+jtixlWtheKRYkQmzQZXbWdIhYyI3QKBgD+F/6wcZ85QW8nAUykA
3WrSIx/3cwDGdm4NRGct8ZOZjTHjiy9ojMOD1L7iMhRQ/3k3hUsin5LDMp/ryWGG
x4uIaLat40kiC7T4I66DM7P59euqdz3w0PD+VU+h7GSivvsFDdySUt7bNK0AUVLh
dMJfWxDN8QV0b5p3WuWH1U8B
-----END PRIVATE KEY-----
Private-Key: (2048 bit)
modulus:
    00:c5:05:71:d1:23:81:d5:28:08:61:de:c7:a2:72:
    2a:28:8b:30:91:4d:b2:5e:d7:e6:2c:c4:d4:e3:6b:
    85:f2:2b:2a:55:18:81:56:0c:68:59:b3:8e:05:08:
    79:4f:38:e4:95:27:e3:6a:3f:be:30:f7:aa:0c:ec:
    33:d2:df:1a:3d:91:a4:32:64:11:67:d9:81:29:d8:
    40:6a:e6:f7:f7:d3:b2:87:35:19:99:65:49:a4:9f:
    4c:c7:39:21:29:36:66:36:7c:cc:48:48:1c:5e:c2:
    5c:51:14:09:e2:c2:64:9d:ff:c4:c3:bc:72:4c:63:
    d1:6f:00:8b:d6:b9:3b:2f:e6:5d:2d:24:a9:3e:6b:
    dd:4a:e3:eb:4e:dd:47:43:47:b4:a7:a3:95:97:13:
    17:ec:06:b5:b7:83:5c:9d:a3:74:c1:b3:1f:22:e7:
    f6:22:54:e7:0d:02:9c:bb:81:ed:bf:16:2c:18:dd:
    a0:97:24:1e:ab:ea:7b:85:e8:7f:26:46:02:38:af:
    8b:e4:31:1b:0e:94:08:49:0e:76:4f:35:ec:1e:6e:
    8a:3e:2b:74:37:97:06:e0:6e:63:8a:0f:fc:fd:b2:
    f9:3c:37:ff:a1:51:30:6d:21:7d:1f:46:d6:c6:f8:
    f2:c8:c3:7c:56:44:71:ab:31:29:f6:07:3b:0f:56:
    e0:cb
publicExponent: 65537 (0x10001)
privateExponent:
```

```
    0a:22:54:8f:68:5f:26:42:af:e3:b0:dc:dd:eb:37:
    65:ec:7a:ec:0e:6e:0d:58:d7:9b:17:e8:c7:65:e1:
    76:ea:67:7c:07:0d:a8:0a:6d:57:a7:d7:b7:44:8f:
    50:d6:e1:53:16:c1:28:d6:ec:86:82:46:b9:f1:70:
    5c:f9:62:d5:25:e7:a7:3b:e4:75:4e:07:c9:ca:38:
    ce:06:e1:5c:5b:04:44:d6:23:61:f3:86:cd:33:f0:
    74:12:e9:34:c0:7a:93:74:e9:e1:11:ec:7b:a7:4d:
    ae:51:f4:8c:38:69:8a:82:fc:71:01:01:74:12:72:
    54:5e:57:d3:0c:a6:11:b9:95:98:2d:23:80:7f:cc:
    c6:c0:40:3d:65:ba:64:a8:9c:83:d5:0b:32:55:a2:
    01:9d:cc:44:06:4f:8c:71:e0:a5:89:00:02:c5:16:
    28:06:c2:07:05:50:71:58:c6:3b:9f:56:8d:f6:63:
    cd:35:f9:a5:0b:55:54:7e:bc:ae:e7:22:1f:cf:03:
    4d:90:b0:8c:29:23:06:1c:60:f8:e2:24:24:12:c4:
    e7:09:21:f3:68:c8:1d:28:af:67:ad:df:97:02:f0:
    cf:e1:34:f8:78:44:2d:26:49:ae:7d:8c:63:a2:71:
    9a:29:37:a8:d3:54:38:5f:d9:fb:79:ac:76:3d:a5:
    b9
prime1:
    00:e3:c2:50:bf:de:3c:69:f3:32:72:e8:ff:28:25:
    02:af:ed:37:6f:33:05:23:e1:54:96:38:76:41:1c:
    bb:f8:7a:f2:5a:6a:26:b4:b9:08:c8:a3:55:03:6b:
    c0:18:8a:da:a1:5f:53:66:08:27:a1:18:7f:32:b9:
    78:ff:bf:a5:77:0b:33:0a:0e:49:91:af:53:6b:38:
    d9:d2:cf:94:2c:9d:d4:34:e1:9e:a2:84:04:25:3e:
    62:7d:ea:0e:30:2a:d8:28:0b:b0:18:a7:23:f4:83:
    56:be:e3:fb:23:6f:5f:a8:dd:84:08:e2:90:ff:17:
    bd:5c:fa:a6:b3:b4:7e:cf:47
prime2:
    00:dd:73:6d:f2:36:64:f7:f8:9c:a9:b5:fd:1f:2a:
    31:2f:38:d2:be:c7:05:0a:ce:2f:5c:2f:f3:b3:06:
    ae:72:38:80:b5:3f:3d:93:f3:98:0e:7b:58:bc:93:
    06:70:b3:ec:65:a4:6e:ae:05:3e:a5:98:82:44:2d:
    dd:24:e7:d1:72:ba:93:6e:e1:d3:ef:5f:94:83:e8:
    61:aa:77:1e:23:93:d2:af:23:be:2e:b0:67:8e:06:
    88:66:17:4a:61:4c:79:2b:58:a0:71:5e:2c:93:d2:
    84:bc:ce:39:c9:94:49:fc:ca:c2:29:1a:03:b6:f2:
    38:eb:2e:96:87:35:9f:cc:5d
exponent1:
    00:df:2c:d7:27:4b:42:f3:a6:c4:b6:68:ad:2d:cf:
    26:54:f1:23:32:a9:51:ce:18:cc:63:ee:ab:a1:9d:
    e0:6a:d9:3e:85:6e:22:c3:4f:d4:d5:95:86:86:35:
    9d:23:ef:5b:d0:68:b2:35:f6:a3:ae:6d:6c:a6:6d:
    ab:ad:1f:43:a9:e4:a5:7c:a3:07:5f:e3:e6:df:d7:
```

```
    f3:49:68:f2:0e:ce:10:d4:48:88:c3:42:8d:35:59:
    6d:f5:67:d5:c3:49:18:4a:15:39:d6:ce:60:a3:05:
    d7:88:71:a8:f2:cd:fd:74:60:ab:32:71:a0:16:f6:
    52:2d:bb:c6:81:ac:c9:dd:9d
exponent2:
    00:db:9c:da:7f:27:24:70:aa:33:ab:36:58:e4:ec:
    31:c4:b3:e4:83:df:d9:07:43:3c:c2:7e:a7:7e:76:
    74:cf:bf:6b:1c:d3:af:9c:a7:29:b7:ca:e9:50:71:
    ba:24:50:ba:72:7e:64:68:dd:b8:a7:fe:9b:c9:43:
    76:99:5f:f0:5d:87:dc:28:4d:7a:a1:5c:37:6b:ad:
    2c:16:22:75:58:31:03:f2:3e:4f:1f:fc:3f:66:20:
    e2:69:e4:55:16:33:01:c3:53:ec:21:21:94:b1:b0:
    47:84:fa:3b:62:c6:55:ad:85:e2:91:62:44:26:cd:
    06:57:6d:67:48:85:8c:88:dd
coefficient:
    3f:85:ff:ac:1c:67:ce:50:5b:c9:c0:53:29:00:dd:
    6a:d2:23:1f:f7:73:00:c6:76:6e:0d:44:67:2d:f1:
    93:99:8d:31:e3:8b:2f:68:8c:c3:83:d4:be:e2:32:
    14:50:ff:79:37:85:4b:22:9f:92:c3:32:9f:eb:c9:
    61:86:c7:8b:88:68:b6:ad:e3:49:22:0b:b4:f8:23:
    ae:83:33:b3:f9:f5:eb:aa:77:3d:f0:d0:f0:fe:55:
    4f:a1:ec:64:a2:be:fb:05:0d:dc:92:52:de:db:34:
    ad:00:51:52:e1:74:c2:5f:5b:10:cd:f1:05:74:6f:
    9a:77:5a:e5:87:d5:4f:01
```

Bewahren Sie Ihren privaten Schlüssel an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird.

2. Generieren Sie ein X.509-Zertifikat unter Verwendung des im vorherigen Schritt erstellten privaten Schlüssels. In diesem Beispiel läuft das Zertifikat nach 365 Tagen ab und ist dann nicht mehr vertrauenswürdig. Stellen Sie sicher, das Sie das Ablaufdatum korrekt festlegen. Das Zertifikat darf nur für die Dauer des Bereitstellungsprozesses gültig sein. Sie können das Zertifikat aus dem Verzeichnis Ihres RIRs entfernen, nachdem die nachfolgende Bereitstellungsphase abgeschlossen ist. Der `tr -d "\n"`-Befehl entfernt Zeilenvorschubzeichen (Zeilenumbrüche) aus der Ausgabe. Sie müssen einen Common Name angeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden, aber die übrigen Felder können leer gelassen werden.

```
$ openssl req -new -x509 -key private-key.pem -days 365 | tr -d "\n" >
 certificate.pem
```

Daraus resultiert eine Ausgabe ähnlich der folgenden:

```
Enter pass phrase for private-key.pem: xxxxxxx
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) []:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) []:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, fully qualified host name) []:example.com
Email Address []:
```

> **Note**
>
> Der Common Name wird für die Bereitstellung nicht benötigt. AWS Der Domain-Name kann intern oder öffentlich sein.

Sie können das Zertifikat mit dem folgenden Befehl prüfen:

```
$ cat certificate.pem
```

Die Ausgabe sollte eine lange, PEM-codierte Zeichenfolge ohne Zeilenumbrüche sein, eingeleitet durch `-----BEGIN CERTIFICATE-----` und gefolgt von `-----END CERTIFICATE-----`.

Das X.509-Zertifikat in den RDAP-Eintrag in Ihrem RIR hochladen

Fügen Sie das zuvor erstellte Zertifikat zum RDAP-Datensatz für Ihr RIR hinzu. Achten Sie darauf, dass die `-----BEGIN CERTIFICATE-----` und `-----END CERTIFICATE-----`-Zeichenfolgen vor und nach dem kodierten Teil enthalten sind. Der gesamte Inhalt muss sich in einer einzigen, langen Zeile befinden. Das Verfahren zum Aktualisieren des RDAP hängt von Ihrem RIR ab:

- Verwenden Sie für ARIN das Accountmanager-Portal, um das Zertifikat im Abschnitt „Öffentliche Kommentare“ für das Objekt „Netzwerkinformationen“ hinzuzufügen, das Ihren Adressbereich darstellt. Fügen Sie es nicht dem Kommentarbereich Ihrer Organisation hinzu.
- Für RIPE fügen Sie das Zertifikat als neues „descr“-Feld zum Objekt „inetnum“ oder „inet6num“ hinzu, das Ihren Adressbereich darstellt. Diese finden Sie normalerweise im Bereich „Meine Ressourcen“ des RIPE-Datenbankportals. Fügen Sie es nicht dem Kommentarbereich für Ihre Organisation oder dem Feld „Anmerkungen“ der oben genannten Objekte hinzu.
- Senden Sie für APNIC das Zertifikat per E-Mail an helpdesk@apnic.net, um es manuell in das Feld „remarks“ (Anmerkungen) für Ihren Adressbereich aufzunehmen. Senden Sie die E-Mail für die IP-Adressen über den von APNIC autorisierten Kontakt.

Sie können das Zertifikat aus dem Verzeichnis Ihres RIRs entfernen, nachdem die nachfolgende Bereitstellungsphase abgeschlossen ist.

Erstellen eines ROA-Objekts in Ihrem RIR

Erstellen Sie ein ROA-Objekt, um Amazon ASNs 16509 und 14618 zu autorisieren, Ihren Adressbereich zu bewerben, sowie diejenigen, die derzeit autorisiert sind ASNs , für diesen Adressbereich zu werben. Autorisieren Sie für den AWS GovCloud (US) Regions ASN 8987 anstelle von 16509 und 14618. Sie müssen die maximale Länge auf die Größe des CIDR festlegen, das Sie einbinden möchten. Das IPv4 spezifischste Präfix, das Sie verwenden können, ist /24. Der spezifischste IPv6 Adressbereich, den Sie angeben können, ist /48 für solche CIDRs , die öffentlich beworben werden können, und /60 für solche CIDRs , die nicht öffentlich beworben werden können.

> **Important**
>
> Wenn Sie ein ROA-Objekt für Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) erstellen, müssen IPv4 CIDRs Sie bei der Erstellung des ROAs, für die maximale Länge eines IP-Adresspräfixes auf festlegen. `/24` Denn IPv6 CIDRs wenn Sie sie zu einem Pool mit Werbung hinzufügen, muss die maximale Länge eines IP-Adresspräfixes sein. `/48` Dies stellt sicher, dass Sie bei der Aufteilung Ihrer öffentlichen IP-Adresse auf verschiedene AWS Regionen die volle Flexibilität haben. IPAM erzwingt die von Ihnen festgelegte maximale Länge. Weitere Informationen zu BYOIP-Adressen für IPAM finden Sie unter Tutorial: BYOIP-Adresse CIDRs zu IPAM im Amazon VPC IPAM-Benutzerhandbuch.

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das ROA für Amazon verfügbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem RIR:

- ARIN: — ROA-Anforderungen
- RIPE — Verwaltung ROAs
- APNIC — Routenmanagement

Wenn Sie Werbung von einem lokalen Workload auf einen Workload migrieren AWS, müssen Sie zunächst einen ROA für Ihre bestehende ASN erstellen, bevor Sie den ROAs für Amazon erstellen. ASNs Andernfalls könnte der Vorgang Auswirkungen auf Ihr vorhandenes Routing und Ihre Anzeigen haben.

Important

Damit Amazon Ihren IP-Adressbereich bewerben und weiterhin bewerben kann, ASNs müssen Sie ROAs bei Amazon die oben genannten Richtlinien einhalten. Wenn Sie ungültig ROAs sind oder die oben genannten Richtlinien nicht einhalten, behält sich Amazon das Recht vor, die Werbung für Ihren IP-Adressbereich einzustellen.

Note

Dieser Schritt ist für Adressräume, die nicht öffentlich beworben werden können IPv6 , nicht erforderlich.

Integrieren Sie Ihren Adressbereich zur Verwendung in Amazon EC2

Der Integrationsprozess für BYOIP umfasst, abhängig von Ihren Anforderungen, die folgenden Aufgaben.

Aufgaben

- Stellen Sie einen öffentlich beworbenen Adressbereich bereit in AWS
- Stellen Sie einen IPv6 Adressbereich bereit, der nicht öffentlich beworben werden kann
- Kündigen Sie den Adressbereich über AWS
- Aufheben der Bereitstellung des Adressbereichs

- Validieren Ihres BYOIP

Stellen Sie einen öffentlich beworbenen Adressbereich bereit in AWS

Wenn Sie einen Adressbereich zur Verwendung mit angeben, bestätigen Sie AWS, dass Sie die Kontrolle über den Adressbereich haben, und autorisieren Amazon, für ihn zu werben. Wir bestätigen ebenso mit einer signierten Autorisierungsnachricht, dass Sie den Adressbereich kontrollieren. Diese Nachricht ist mit dem selbstsignierten X.509-Schlüsselpaar signiert, das Sie bei der Aktualisierung des RDAP-Eintrags mit dem X.509-Zertifikat verwendet haben. AWS erfordert eine kryptografisch signierte Autorisierungsnachricht, die dem RIR vorgelegt wird. Das RIR authentifiziert die Signatur mit dem Zertifikat, das Sie zum RDAP hinzugefügt haben, und vergleicht die Autorisierungsdetails mit dem ROA.

Aufheben der Bereitstellung des Adressbereichs

1. Verfassen einer Nachricht

   Verfassen Sie die Nur-Text-Autorisierungsnachricht. Das Format der Nachricht ist wie folgt, wobei das Datum das Ablaufdatum der Nachricht ist:

   ```
   1|aws|account|cidr|YYYYMMDD|SHA256|RSAPSS
   ```

   Ersetzen Sie die Kontonummer, den Adressbereich und das Ablaufdatum mit Ihren eigenen Werten, um eine Nachricht zu erstellen, die der folgenden ähnelt:

   ```
   text_message="1|aws|0123456789AB|198.51.100.0/24|20211231|SHA256|RSAPSS"
   ```

   Dies ist nicht mit einer ROA-Nachricht zu verwechseln, die ähnlich aussieht.

2. Nachrichten signieren

   Signieren Sie die Nur-Text-Nachricht mit dem privaten Schlüssel, den Sie zuvor erstellt haben. Die vom Befehl zurückgegebene Signatur ist eine lange Zeichenfolge, die Sie für den nächsten Schritt nutzen müssen.

> **Important**
>
> Es wird empfohlen, diesen Befehl zu kopieren und einzufügen. Ändern oder ersetzen Sie mit Ausnahme des Nachrichteninhalts keine Werte.

```
signed_message=$( echo -n $text_message | openssl dgst -sha256 -sigopt
 rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:-1 -sign private-key.pem -keyform PEM
 | openssl base64 | tr -- '+=/' '-_~' | tr -d "\n")
```

3. Adresse zur Verfügung stellen

   Verwenden Sie den AWS CLI provision-byoip-cidrBefehl, um den Adressbereich bereitzustellen. Die Option `--cidr-authorization-context` verwendet die Nachrichten- und Signaturzeichenfolgen, die Sie zuvor erstellt haben.

   > **Important**
   >
   > Sie müssen die AWS Region angeben, in der der BYOIP-Bereich bereitgestellt werden soll, falls er sich von Ihrem Configure the unterscheidet. AWS CLI `Default region name`

   ```
   aws ec2 provision-byoip-cidr --cidr address-range --cidr-authorization-context
    Message="$text_message",Signature="$signed_message" --region us-east-1
   ```

   Die Bereitstellung eines Adressbereichs ist eine asynchrone Operation. Daher gibt der Aufruf sofort Daten zurück, der Adressbereich ist jedoch erst zur Verwendung bereit, wenn der Status von `pending-provision` zu `provisioned` wechselt.

4. Überwachen des Fortschritts

   Während die Bereitstellung in den meisten Fällen innerhalb von zwei Stunden abgeschlossen sein wird, kann es bis zu einer Woche dauern, bis der Bereitstellungsprozess für öffentlich beworbene Bereiche abgeschlossen ist. Verwenden Sie den describe-byoip-cidrsBefehl, um den Fortschritt zu überwachen, wie in diesem Beispiel:

```
aws ec2 describe-byoip-cidrs --max-results 5 --region us-east-1
```

Wenn während der Bereitstellung Probleme auftreten und der Status in `failed-provision` wechselt, müssen Sie den `provision-byoip-cidr`-Befehl erneut ausführen, nachdem die Probleme behoben wurden.

Stellen Sie einen IPv6 Adressbereich bereit, der nicht öffentlich beworben werden kann

Standardmäßig wird ein Adressbereich bereitgestellt, der öffentlich im Internet beworben wird. Sie können einen IPv6 Adressbereich bereitstellen, der nicht öffentlich beworben werden kann. Bei Routen ohne öffentliches Advertising ist der Bereitstellungsprozess in der Regel innerhalb von Minuten abgeschlossen. Wenn Sie einer VPC einen IPv6 CIDR-Block aus einem nicht öffentlichen Adressbereich zuordnen, kann auf den IPv6 CIDR nur über hybride Konnektivitätsoptionen zugegriffen werden IPv6, die AWS Site-to-Site VPN oder Amazon VPC AWS Direct ConnectTransit Gateways unterstützen.

Eine ROA ist nicht erforderlich, um einen nicht-öffentlichen Adressbereich bereitzustellen.

> **Important**
>
> - Sie können nur während der Bereitstellung angeben, ob ein Adressbereich öffentlich beworben werden kann. Sie können den Anzeigenstatus nachträglich nicht mehr ändern.
> - Amazon VPC unterstützt keine eindeutige lokale Adresse (ULA) CIDRs. Alle VPCs müssen einzigartig IPv6 CIDRs sein. Zwei VPCs können nicht den gleichen IPv6 CIDR-Bereich haben.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen IPv6 Adressbereich bereitzustellen, der nicht öffentlich beworben werden kann. provision-byoip-cidr

```
aws ec2 provision-byoip-cidr --cidr address-range --cidr-authorization-context
 Message="$text_message",Signature="$signed_message" --no-publicly-advertisable --
region us-east-1
```

Kündigen Sie den Adressbereich über AWS

Nachdem der Adressbereich bereitgestellt wurde, kann er veröffentlicht werden. Sie müssen den genauen Adressbereich ankündigen, den Sie bereitgestellt haben. Sie können nur einen Teil des bereitgestellten Adressbereichs ankündigen.

Wenn Sie einen IPv6 Adressbereich bereitgestellt haben, der nicht öffentlich bekannt gegeben wird, müssen Sie diesen Schritt nicht abschließen.

Wir empfehlen, dass Sie den Adressbereich oder einen Teil des Adressbereichs nicht mehr an anderen Standorten bewerben, bevor Sie ihn über diese Website bewerben. AWS Wenn Sie den IP-Adressbereich weiterhin von anderen Orten aus bewerben, können wir ihn nicht zuverlässig unterstützen oder Probleme beheben. Insbesondere können wir nicht garantieren, dass der Datenverkehr für den Adressbereich oder einen Teil des Bereichs in unser Netz gelangt.

Um Ausfallzeiten zu minimieren, können Sie Ihre AWS Ressourcen so konfigurieren, dass sie eine Adresse aus Ihrem Adresspool verwenden, bevor sie veröffentlicht wird, und dann gleichzeitig die Werbung für die Adresse vom aktuellen Standort aus beenden und mit der Werbung beginnen. AWS Weitere Informationen zur Zuweisung einer Elastic IP-Adresse aus Ihrem Adresspool finden Sie unter Zuweisen einer Elastic-IP-Adresse.

Einschränkungen

- Sie können den Befehl advertise-byoip-cidr höchstens alle 10 Sekunden ausführen, auch wenn Sie jedes Mal einen anderen Adressbereich angeben.
- Sie können den Befehl withdraw-byoip-cidr höchstens alle 10 Sekunden ausführen, auch wenn Sie jedes Mal einen anderen Adressbereich angeben.

Verwenden Sie den folgenden advertise-byoip-cidrBefehl, um den Adressbereich bekannt zu geben.

```
aws ec2 advertise-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
```

Verwenden Sie den folgenden withdraw-byoip-cidrBefehl, um die Werbung für den Adressbereich zu beenden.

```
aws ec2 withdraw-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
```

Aufheben der Bereitstellung des Adressbereichs

Um die Verwendung Ihres Adressbereichs mit zu beenden AWS, geben Sie zunächst alle Elastic IP-Adressen frei und trennen Sie die Zuordnung aller IPv6 CIDR-Blöcke, die noch dem Adresspool zugewiesen sind. Beenden Sie dann die Veröffentlichung des Adressbereichs und heben Sie schließlich die Bereitstellung des Adressbereichs auf.

Sie können die Bereitstellung eines Teils des Adressbereichs nicht aufheben. Wenn Sie einen spezifischeren Adressbereich mit verwenden möchten AWS, heben Sie die Bereitstellung des gesamten Adressbereichs auf und stellen Sie einen spezifischeren Adressbereich bereit.

(IPv4) Verwenden Sie den folgenden Befehl release-address, um jede Elastic IP-Adresse freizugeben.

```
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-12345678abcabcabc --region us-east-1
```

(IPv6) Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Zuordnung eines IPv6 CIDR-Blocks aufzuheben. disassociate-vpc-cidr-block

```
aws ec2 disassociate-vpc-cidr-block --association-id vpc-cidr-assoc-12345abcd1234abc1
 --region us-east-1
```

Verwenden Sie den folgenden withdraw-byoip-cidrBefehl, um die Werbung für den Adressbereich zu beenden.

```
aws ec2 withdraw-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
```

Verwenden Sie den folgenden deprovision-byoip-cidrBefehl, um die Bereitstellung des Adressbereichs aufzuheben.

```
aws ec2 deprovision-byoip-cidr --cidr address-range --region us-east-1
```

Es kann bis zu einem Tag dauern, bis die Bereitstellung eines Adressbereichs aufgehoben wird.

Validieren Ihres BYOIP

1. Validieren des selbstsignierten x.509-Schlüsselpaars

   Validieren Sie, ob das Zertifikat hochgeladen wurde, und seine Gültigkeit mit dem Befehl whois.

Verwenden Sie für ARIN `whois -h whois.arin.net r + 2001:0DB8:6172::/48`, um den RDAP-Datensatz für Ihren Adressbereich nachzuschlagen. Überprüfen Sie den `Public Comments`-Abschnitt für `NetRange` (Netzwerkbereich) in der Befehlsausgabe. Das Zertifikat sollte im `Public Comments`-Abschnitt für den Adressbereich hinzugefügt werden.

Sie können `Public Comments` mit dem Zertifikat als Inhalt mit dem folgenden Befehl prüfen:

```
whois -h whois.arin.net r + 2001:0DB8:6172::/48 | grep Comments | grep BEGIN
```

Dadurch wird eine Ausgabe mit dem Inhalt des Schlüssels zurückgegeben, der etwa wie folgt aussehen sollte:

```
Public Comments:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQE
LBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAgMCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDA
hBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UEC
wwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPSVAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0
NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNVBAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWN
rbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDAaBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2
VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlb
W8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXc
R/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanAEskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9
prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTug
mDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27k
Yt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEf
xdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2rGlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww
3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGT
AfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADA
QH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6YLhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF
08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyLxngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKS
Zy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35
UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4
ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGCvRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90
MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoNPyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----
```

Verwenden Sie für RIPE `whois -r -h whois.ripe.net 2001:0DB8:7269::/48`, um den RDAP-Datensatz für Ihren Adressbereich nachzuschlagen. Überprüfen Sie den `descr`-Abschnitt

für das `inetnum`-Objekt (Netzwerkbereich) in der Befehlsausgabe. Das Zertifikat sollte als neues `descr`-Feld für den Adressbereich hinzugefügt werden.

Sie können `descr` mit dem Zertifikat als Inhalt mit dem folgenden Befehl prüfen:

```
whois -r -h whois.ripe.net 2001:0DB8:7269::/48 | grep descr | grep BEGIN
```

Dadurch wird eine Ausgabe mit dem Inhalt des Schlüssels zurückgegeben, der etwa wie folgt aussehen sollte:

```
descr:
-----BEGIN CERTIFICATE-----MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8
RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAg
MCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDAhBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIF
dlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UECwwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPS
VAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNV
BAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWNrbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDA
aBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW
8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlbW8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwg
gEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXcR/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanA
EskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3
stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTugmDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq
35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27kYt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp
1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEfxdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2r
GlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBS
tFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0
XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6Y
Lhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyL
xngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKSZy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9
wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8
mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGC
vRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoN
PyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----
```

Verwenden Sie für APNIC `whois -h whois.apnic.net 2001:0DB8:6170::/48`, um den RDAP-Datensatz für Ihren BYOIP-Adressbereich nachzuschlagen. Überprüfen Sie den `remarks`-Abschnitt für das `inetnum`-Objekt (Netzwerkbereich) in der Befehlsausgabe. Das Zertifikat sollte als neues `remarks`-Feld für den Adressbereich hinzugefügt werden.

Sie können `remarks` mit dem Zertifikat als Inhalt mit dem folgenden Befehl prüfen:

```
whois -h whois.apnic.net 2001:0DB8:6170::/48 | grep remarks | grep BEGIN
```

Dadurch wird eine Ausgabe mit dem Inhalt des Schlüssels zurückgegeben, der etwa wie folgt aussehen sollte:

```
remarks:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID1zCCAr+gAwIBAgIUBkRPNSLrPqbRAFP8RDAHSP+I1TowDQYJKoZIhvcNAQE
LBQAwezELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAgMCEF1Y2tsYW5kMREwDwYDVQQHDA
hBdWNrbGFuZDEcMBoGA1UECgwTQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlczETMBEGA1UEC
wwKQllPSVAgRGVtbzETMBEGA1UEAwwKQllPSVAgRGVtbzAeFw0yMTEyMDcyMDI0
NTRaFw0yMjEyMDcyMDI0NTRaMHsxCzAJBgNVBAYTAk5aMREwDwYDVQQIDAhBdWN
rbGFuZDERMA8GA1UEBwwIQXVja2xhbmQxHDAaBgNVBAoME0FtYXpvbiBXZWIgU2
VydmljZXMxEzARBgNVBAsMCkJZT0lQIERlbW8xEzARBgNVBAMMCkJZT0lQIERlb
W8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfmacvDp0wZ0ceiXXc
R/q27mHI/U5HKt7SST4X2eAqufR9wXkfNanAEskgAseyFypwEEQr4CJijI/5hp9
prh+jsWHWwkFRoBRR9FBtwcU/45XDXLga7D3stsI5QesHVRwOaXUdprAnndaTug
mDPkD0vrl475JWDSIm+PUxGWLy+60aBqiaZq35wU/x+wXlAqBXg4MZK2KoUu27k
Yt2zhmy0S7Ky+oRfRJ9QbAiSu/RwhQbh5Mkp1ZnVIc7NqnhdeIW48QaYjhMlUEf
xdaqYUinzz8KpjfADZ4Hvqj9jWZ/eXo/9b2rGlHWkJsbhr0VEUyAGu1bwkgcdww
3A7NjOxQbAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGT
AfBgNVHSMEGDAWgBStFyujN6SYBr2glHpGt0XGF7GbGTAPBgNVHRMBAf8EBTADA
QH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBX6nn6YLhz521lfyVfxY0t6o3410bQAeAF
08ud+ICtmQ4IO4A4B7zV3zIVYr0clrOOaFyLxngwMYN0XY5tVhDQqk4/gmDNEKS
Zy2QkX4Eg0YUWVzOyt6fPzjOvJLcsqc1hcF9wySL507XQz76Uk5cFypBOzbnk35
UkWrzA9KK97cXckfIESgK/k1N4ecwxwG6VQ8mBGqVpPpey+dXpzzzv1iBKN/VY4
ydjgH/LBfdTsVarmmy2vtWBxwrqkFvpdhSGCvRDl/qdO/GIDJi77dmZWkh/ic90
MNk1f38gs1jrCj8lThoar17Uo9y/Q5qJIsoNPyQrJRzqFU9F3FBjiPJF
-----END CERTIFICATE-----
```

2. Überprüfung der Erstellung eines ROA-Objekts

   Überprüfen Sie die erfolgreiche Erstellung der ROA-Objekte mithilfe der RIPEstat Daten-API. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Adressbereich mit den Werten ASNs 16509 und 14618 von Amazon sowie mit denen vergleichen, ASNs die derzeit autorisiert sind, für diesen Adressbereich zu werben.

   Sie können die ROA-Objekte von verschiedenen Amazon ASNs mit Ihrem Adressbereich überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
curl --location --request GET "https://stat.ripe.net/data/rpki-validation/data.json?
resource=ASN&prefix=CIDR
```

In dieser Beispielausgabe hat die Antwort ein Ergebnis von `"status": "valid"` für die Amazon ASN 16509. Dies gibt an, dass das ROA-Objekt für den Adressbereich erfolgreich erstellt wurde:


```
{
    "messages": [],
    "see_also": [],
    "version": "0.3",
    "data_call_name": "rpki-validation",
    "data_call_status": "supported",
    "cached": false,
    "data": {
        "validating_roas": [
            {
                "origin": "16509",
                "prefix": "2001:0DB8::/32",
                "max_length": 48,
                "validity": "valid"
            },
            {
                "origin": "14618",
                "prefix": "2001:0DB8::/32",
                "max_length": 48,
                "validity": "invalid_asn"
            },
            {
                "origin": "64496",
                "prefix": "2001:0DB8::/32",
                "max_length": 48,
                "validity": "invalid_asn"
            }
        ],
        "status": "valid",
        "validator": "routinator",
        "resource": "16509",
        "prefix": "2001:0DB8::/32"
    },
    "query_id": "20230224152430-81e6384e-21ba-4a86-852a-31850787105f",
    "process_time": 58,
    "server_id": "app116",
```

```
    "build_version": "live.2023.2.1.142",
    "status": "ok",
    "status_code": 200,
    "time": "2023-02-24T15:24:30.773654"
}
```

Der Status “unknown” gibt an, dass das ROA-Objekt für den Adressbereich nicht erstellt wurde. Der Status “invalid_asn” gibt an, dass das ROA-Objekt für den Adressbereich nicht erfolgreich erstellt wurde.

Verwenden Sie Ihren BYOIP-Adressbereich in Amazon EC2

Sie können die IPv6 Adressbereiche, die Sie in Ihrem Konto bereitgestellt haben, einsehen IPv4 und verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Integrieren Ihres Adressbereichs”.

IPv4 Adressbereiche

Sie können eine Elastic IP-Adresse aus Ihrem IPv4 Adresspool erstellen und sie mit Ihren AWS Ressourcen wie EC2 Instances, NAT-Gateways und Network Load Balancers verwenden.

Verwenden Sie den folgenden describe-public-ipv 4-pools-Befehl, um Informationen zu den IPv4 Adresspools anzuzeigen, die Sie in Ihrem Konto bereitgestellt haben.

```
aws ec2 describe-public-ipv4-pools --region us-east-1
```

Verwenden Sie den Befehl allocate-address, um eine Elastic IP-Adresse aus Ihrem IPv4 Adresspool zu erstellen. Mit der Option `--public-ipv4-pool` können Sie die ID des von `describe-byoip-cidrs` zurückgegebenen Adressbereichs angeben. Oder Sie können die Option `--address` verwenden, um eine Adresse aus dem von Ihnen bereitgestellten Adressbereich anzugeben.

IPv6 Adressbereiche

Verwenden Sie den folgenden Befehl IPv6 describe-ipv6-pools, um Informationen zu den Adresspools anzuzeigen, die Sie in Ihrem Konto bereitgestellt haben.

```
aws ec2 describe-ipv6-pools --region us-east-1
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl create-vpc, um eine VPC zu erstellen und eine IPv6 CIDR aus Ihrem IPv6 Adresspool anzugeben. Lassen Sie die Option weg, damit Amazon den IPv6 CIDR aus Ihrem IPv6 Adresspool auswählen kann. `--ipv6-cidr-block`

```
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --ipv6-cidr-block ipv6-cidr --ipv6-
pool pool-id --region us-east-1
```

Verwenden Sie den folgenden associate-vpc-cidr-blockBefehl, um einen IPv6 CIDR-Block aus Ihrem IPv6 Adresspool einer VPC zuzuordnen. Lassen Sie die Option weg, damit Amazon den IPv6 CIDR aus Ihrem IPv6 Adresspool auswählen kann. `--ipv6-cidr-block`

```
aws ec2 associate-vpc-cidr-block --vpc-id vpc-123456789abc123ab --ipv6-cidr-block ipv6-
cidr --ipv6-pool pool-id --region us-east-1
```

Verwenden Sie den Befehl describe-vpcs, um Ihre VPCs und die zugehörigen IPv6 Adresspool-Informationen anzuzeigen. Verwenden Sie den folgenden Befehl IPv6 6-pool-cidrs, um Informationen zu zugehörigen CIDR-Blöcken aus einem bestimmten IPv6 Adresspool anzuzeigen. get-associated-ipv

```
aws ec2 get-associated-ipv6-pool-cidrs --pool-id pool-id --region us-east-1
```

Wenn Sie den IPv6 CIDR-Block von Ihrer VPC trennen, wird er wieder in Ihren IPv6 Adresspool freigegeben.

Elastic-IP-Adressen

Eine Elastic IP-Adresse ist eine statische IPv4 Adresse, die für dynamisches Cloud Computing konzipiert wurde. Ihrem AWS Konto wird eine Elastic IP-Adresse zugewiesen und gehört Ihnen, bis Sie sie freigeben. Durch Verwenden einer Elastic IP-Adresse können Sie Ausfälle bei Instances oder Software maskieren. Weisen Sie dazu die Adresse einer anderen Instance in Ihrem Konto neu zu. Alternativ können Sie die Elastic IP-Adresse in einem DNS-Eintrag für Ihre Domain angeben, damit Ihre Domain auf Ihre Instance verweist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Domain-Registrar.

Eine Elastic IP-Adresse ist eine öffentliche IPv4 Adresse, die über das Internet erreichbar ist. Wenn Sie eine Verbindung zu einer Instance herstellen müssen, die keine öffentliche IPv4 Adresse hat, können Sie Ihrer Instance eine Elastic IP-Adresse zuordnen, um die Kommunikation mit dem Internet zu ermöglichen.

Inhalt

- Grundlagen zu Elastic IP-Preisen
- Grundlagen zu Elastic IP-Adressen
- Kontingent für Elastic-IP-Adressen
- Zuordnen einer Elastic-IP-Adresse zu einer Instance
- Übertragen Sie eine Elastic IP-Adresse zwischen AWS-Konten
- Freigeben einer Elastic-IP-Adresse
- Erstellen Sie einen Reverse-DNS-Eintrag für E-Mails bei Amazon EC2

Grundlagen zu Elastic IP-Preisen

Für alle Elastic IP-Adressen fallen Gebühren an, unabhängig davon, ob sie verwendet (einer Ressource wie einer EC2 Instance zugewiesen) oder inaktiv sind (in Ihrem Konto erstellt, aber nicht zugewiesen).

AWS Gebühren für alle öffentlichen IPv4 Adressen, einschließlich öffentlicher IPv4 Adressen, die mit laufenden Instances verknüpft sind, und Elastic IP-Adressen. Weitere Informationen finden Sie auf der Amazon VPC-Preisseite auf der Registerkarte Öffentliche IPv4 Adresse.

Grundlagen zu Elastic IP-Adressen

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der grundlegenden Merkmale einer Elastic IP-Adresse:

- Eine Elastic IP-Adresse ist statisch; sie ändert sich im Laufe der Zeit nicht.
- Eine Elastic IP-Adresse ist nur für die Verwendung in einer bestimmten Region bestimmt und kann nicht in eine andere Region verschoben werden.
- Eine Elastic IP-Adresse stammt aus dem Adresspool von IPv4 Amazon oder aus einem benutzerdefinierten IPv4 Adresspool, den Sie in Ihren AWS-Konto eigenen Adresspool aufgenommen haben. Wir unterstützen keine Elastic IP-Adressen für IPv6.
- Um eine Elastic IP-Adresse zu verwenden, verknüpfen Sie sie zuerst mit Ihrem Konto und anschließend mit Ihrer Instance oder Netzwerkschnittstelle.
- Wenn Sie einer Instance eine Elastic IP-Adresse zuordnen, wird sie auch der primären Netzwerkschnittstelle der Instance zugeordnet. Wenn Sie eine Elastic IP-Adresse einer Netzwerkschnittstelle zuordnen, die einer Instance zugewiesen ist, wird sie auch der Instance zugeordnet.

- Wenn Sie einer Instance oder ihrer primären Netzwerkschnittstelle eine Elastic IP-Adresse zuordnen und der Instance bereits eine öffentliche IPv4 Adresse zugeordnet ist, wird diese öffentliche IPv4 Adresse wieder in den Pool der öffentlichen IPv4 Adressen von Amazon freigegeben und die Elastic IP-Adresse wird stattdessen der Instance zugeordnet. Sie können die öffentliche IPv4 Adresse, die zuvor mit der Instance verknüpft war, nicht wiederverwenden und Sie können diese öffentliche IPv4 Adresse nicht in eine Elastic IP-Adresse konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter Öffentliche Adressen IPv4 .
- Sie können die Zuordnung einer Elastic IP-Adresse zu einer Ressource aufheben und die Adresse einer anderen Ressource erneut zuordnen. Um unerwartetes Verhalten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle aktiven Verbindungen zu der in der vorhandenen Zuordnung genannten Ressource geschlossen werden, bevor Sie die Änderung vornehmen. Nachdem Sie Ihre Elastic IP-Adresse einer anderen Ressource zugeordnet haben, können Sie Ihre Verbindungen mit der neu verknüpften Ressource erneut öffnen.
- Eine getrennte Elastic IP-Adresse bleibt mit Ihrem Konto verknüpft, bis Sie sie explizit freigeben. Ihnen werden alle Elastic IP-Adressen in Ihrem Konto in Rechnung gestellt, unabhängig davon, ob sie mit einer Instance verknüpft oder getrennt sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Amazon VPC-Preisseite auf der Registerkarte Öffentliche IPv4 Adresse.
- Wenn Sie einer Instance, die zuvor eine öffentliche IPv4 Adresse hatte, eine Elastic IP-Adresse zuordnen, ändert sich der öffentliche DNS-Hostname der Instance entsprechend der Elastic IP-Adresse.
- Wir lösen einen öffentlichen DNS-Hostnamen in die öffentliche IPv4 Adresse oder die Elastic IP-Adresse der Instance außerhalb des Netzwerks der Instance und innerhalb des Netzwerks der Instance in die private IPv4 Adresse der Instance auf.
- Wenn Sie eine Elastic IP-Adresse aus einem IP-Adresspool zuweisen, den Sie Ihrem AWS Konto hinzugefügt haben, wird sie nicht auf Ihre Elastic IP-Adresslimits angerechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Kontingent für Elastic-IP-Adressen.
- Wenn Sie die Elastic IP-Adressen zuweisen, können Sie die Elastic IP-Adressen einer Netzwerkgrenzgruppe zuordnen. Dies ist der Ort, von dem aus wir den CIDR-Block bewerben. Durch Festlegen der Netzwerkgrenzgruppe wird der CIDR-Block auf dieser Gruppe beschränkt. Wenn Sie die Netzwerkgrenzgruppe nicht angeben, legen wir die Grenzgruppe fest, die alle Availability Zones in der Region enthält (z. B. `us-west-2`).
- Eine elastische IP-Adresse ist nur zur Verwendung in einer spezifischen Netzwerkgrenzgruppe bestimmt.

Kontingent für Elastic-IP-Adressen

Standardmäßig AWS-Konten haben alle ein Kontingent von fünf (5) Elastic IP-Adressen pro Region, da öffentliche (IPv4) Internetadressen eine knappe öffentliche Ressource sind. Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Elastic-IP-Adresse in erster Linie wegen der Möglichkeit zu verwenden, die Adresse im Fall eines Instance-Ausfalls einer anderen Instance zuzuweisen und für alle anderen Kommunikationen zwischen Knoten DNS-Hostnamen zu verwenden.

Wenn Ihre Architektur zusätzliche Elastic IP-Adressen erfordert, können Sie direkt in der Service-Quotas-Konsole eine Erhöhung des Kontingents anfordern. Zum Anfordern einer Erhöhung für ein Kontingent wählen Sie Erhöhung auf Kontoebene beantragen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Servicekontingente.

Zuordnen einer Elastic-IP-Adresse zu einer Instance

Nachdem Sie eine Elastic IP-Adresse zugewiesen haben, können Sie sie einer AWS Ressource zuordnen, z. B. einer EC2 Instance, einem NAT-Gateway oder einem Network Load Balancer. Um eine Elastic IP-Adresse später einer anderen AWS Ressource zuzuordnen, können Sie sie von ihrer aktuellen Ressource trennen und sie dann der neuen Ressource zuordnen.

Aufgaben

- Zuweisen einer Elastic-IP-Adresse
- So ordnen Sie eine Elastic-IP-Adresse zu
- Aufheben der Zuordnung einer Elastic IP-Adresse

Zuweisen einer Elastic-IP-Adresse

Sie können eine Elastic IP-Adresse für die Verwendung in einer Region zuweisen. Für alle Elastic IP-Adressen fallen Gebühren an, unabhängig davon, ob sie verwendet (mit einer Ressource wie einer EC2 Instance verknüpft) oder inaktiv sind (in Ihrem Konto erstellt, aber nicht verknüpft).

Console

So weisen Sie eine Elastic IP-Adresse zu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network & Security, Elastic aus IPs.
3. Wählen Sie Elastic-IP-Adresse zuweisen aus.

4. (Optional) Wenn Sie eine Elastic IP-Adresse (EIP) zuweisen, wählen Sie die Netzwerkgrenzgruppe aus, der die EIP zugewiesen werden soll. Eine Netzwerkgrenzgruppe ist eine Sammlung von Availability Zones (AZs), Local Zones oder Wavelength Zones, von denen aus AWS eine öffentliche IP-Adresse beworben wird. Local Zones und Wellenlängenzonen können andere Netzwerkgrenzgruppen als die AZs in einer Region haben, um eine minimale Latenz oder physische Entfernung zwischen dem AWS Netzwerk und den Kunden sicherzustellen, die auf die Ressourcen in diesen Zonen zugreifen.

   > **Important**
   >
   > Sie müssen eine EIP derselben Netzwerkgrenzgruppe zuordnen wie die AWS Ressource, die der EIP zugeordnet wird. Eine EIP in einer Netzwerkgrenzgruppe kann nur in Zonen dieser Netzwerkgrenzgruppe angekündigt werden und nicht in anderen Zonen, die durch andere Netzwerkgrenzgruppen repräsentiert werden.

   Wenn Sie Local Zones oder Wellenlängenzonen aktiviert haben (weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren einer lokalen Zone oder Aktivieren von Wellenlängenzonen), können Sie eine Netzwerkgrenzgruppe für AZs, Local Zones oder Wellenlängenzonen auswählen. Wählen Sie die Netzwerkgrenzgruppe sorgfältig aus, da sich die EIP und die AWS Ressource, der sie zugeordnet ist, in derselben Netzwerkgrenzgruppe befinden müssen. Sie können die EC2 Konsole verwenden, um die Netzwerkgrenzgruppe anzuzeigen, in der sich Ihre Availability Zones, Local Zones oder Wavelength Zones befinden. In der Regel gehören alle Availability Zones in einer Region derselben Netzwerkgrenzgruppe an, wohingegen Local Zones oder Wavelength Zones zu ihren eigenen separaten Netzwerkgrenzgruppen gehören.

   Wenn Sie Local Zones oder Wavelength Zones nicht aktiviert haben, ist bei der Zuweisung einer EIP die Netzwerkgrenzgruppe, die alle AZs für die Region darstellt (z. B. `us-west-2`), für Sie vordefiniert und Sie können sie nicht ändern. Das bedeutet, dass die EIP, die Sie dieser Netzwerkgrenzgruppe zuweisen, in der gesamten Region, AZs in der Sie sich befinden, beworben wird.

5. Wählen Sie für den öffentlichen IPv4 Adresspool eine der folgenden Optionen aus:

   - IPv4 Adresspool von Amazon — Wenn Sie möchten, dass eine IPv4 Adresse aus dem IPv4 Adresspool von Amazon zugewiesen wird.
   - Öffentliche IPv4 Adresse, die Sie Ihrem AWS Konto hinzufügen — Wenn Sie eine nicht zusammenhängende (nicht sequentielle) öffentliche IPv4 Adresse aus einem IP-Adresspool

zuweisen möchten, den Sie Ihrem Konto hinzugefügt haben. AWS Diese Option ist deaktiviert, wenn Sie keine IP-Adresspools haben. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihrem Konto Ihren eigenen IP-Adressbereich hinzufügen können, finden Sie unter. AWS Bringen Sie Ihre eigenen IP-Adressen (BYOIP) zu Amazon EC2

- Kundeneigener IPv4 Adresspool — Wenn Sie eine IPv4 Adresse aus einem Pool, der in Ihrem lokalen Netzwerk erstellt wurde, für die Verwendung mit einem Outpost zuweisen möchten. AWS Diese Option ist deaktiviert, wenn Sie keinen AWS -Außenposten haben.
- Zuweisung mithilfe eines IPv4 IPAM-Pool: Wenn Sie sequentielle Elastic IP-Adressen aus einem zusammenhängenden öffentlichen Block in einem IPAM-Pool zuweisen möchten. IPv4 Durch die Zuweisung sequenzieller Elastic-IP-Adressen kann der Verwaltungsaufwand für Sicherheitszugriffskontrolllisten erheblich reduziert und die Zuweisung und Nachverfolgung von IP-Adressen für Unternehmen mit einer Skalierung von AWS vereinfacht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen sequenzieller Elastic IP-Adressen aus einem IPAM-Pool im Amazon VPC IPAM-Benutzerhandbuch.

6. (Optional) Um einen Tag hinzuzufügen, wählen Sie Neuen Tag hinzufügen und geben Sie einen Tag-Schlüssel und einen Tag-Wert ein.

AWS CLI

So weisen Sie eine Elastic IP-Adresse zu

Verwenden Sie den AWS CLI -Befehl allocate-address .

```
aws ec2 allocate-address
```

PowerShell

So weisen Sie eine Elastic IP-Adresse zu

Verwenden New-EC2AddressSie das Cmdlet.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

So ordnen Sie eine Elastic-IP-Adresse zu

Wenn Sie Ihrer Instance eine Elastic IP-Adresse zuordnen, um die Kommunikation mit dem Internet zu ermöglichen, müssen Sie sicherstellen, dass sich Ihre Instance in einem öffentlichen Subnetz

befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Internetzugriff über ein Internet-Gateway aktivieren im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Console

Zuordnen einer Elastic IP-Adresse zu einer Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
3. Wählen Sie die zu verknüpfende Elastic IP-Adresse aus, und wählen Sie Actions (Aktionen), Associate Elastic IP address (Elastic IP-Adresse zuordnen).
4. Wählen Sie für Resource type (Ressourcentyp) die Option Instance aus.
5. Wählen Sie die Instance aus, der die Elastic IP-Adresse zugeordnet werden soll. Sie können auch Text eingeben, um nach einer bestimmten Instance zu suchen.
6. (Optional) Geben Sie für Private IP address (Private IP-Adresse) eine private IP-Adresse an, mit der die Elastic IP-Adresse verknüpft werden soll.
7. Wählen Sie Associate aus.

So ordnen Sie einer Elastic IP-Adresse eine Netzwerkschnittstelle zu:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
3. Wählen Sie die zu verknüpfende Elastic IP-Adresse aus, und wählen Sie Actions (Aktionen), Associate Elastic IP address (Elastic IP-Adresse zuordnen).
4. Wählen Sie für Resource type (Ressourcentyp) Network interface (Netzwerkschnittstelle) aus.
5. Wählen Sie für Network interface (Netzwerkschnittstelle) die Netzwerkschnittstelle aus, der die Elastic IP-Adresse zugeordnet werden soll. Sie können auch Text eingeben, um nach einer bestimmten Netzwerkschnittstelle zu suchen.
6. (Optional) Geben Sie für Private IP address (Private IP-Adresse) eine private IP-Adresse an, mit der die Elastic IP-Adresse verknüpft werden soll.
7. Wählen Sie Associate aus.

AWS CLI

So ordnen Sie eine Elastic IP-Adresse zu:

Verwenden Sie den Befehl associate-address AWS CLI .

```
aws ec2 associate-address --instance-id i-0b263919b6498b123 --allocation-
id eipalloc-64d5890a
```

PowerShell

So ordnen Sie eine Elastic IP-Adresse zu:

Verwenden Sie das Cmdlet Register-EC2Address.

```
Register-EC2Address `
    -InstanceId i-0b263919b6498b123 `
    -AllocationId eipalloc-64d5890a
```

Aufheben der Zuordnung einer Elastic IP-Adresse

Sie können die Zuordnung einer Elastic IP-Adresse jederzeit von einer Instance oder einer Netzwerkschnittstelle trennen. Nachdem Sie die Zuordnung der Elastic IP-Adresse aufgehoben haben, können Sie sie einer anderen Ressource zuordnen.

Console

So heben Sie die Zuordnung einer Elastic IP-Adresse auf und ordnen sie wieder zu:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
3. Wählen Sie die Elastic IP-Adresse, deren Zuordnung Sie aufheben möchten, und wählen Sie Actions (Aktionen), Disassociate Elastic IP address (Elastic IP-Adresse trennen).
4. Wählen Sie Disassociate (Zuordnung aufheben) aus.

AWS CLI

So heben Sie die Zuordnung einer Elastic-IP-Adresse auf

Verwenden Sie den Befehl disassociate-address AWS CLI .

```
aws ec2 disassociate-address --association-id eipassoc-12345678
```

PowerShell

So heben Sie die Zuordnung einer Elastic-IP-Adresse auf

Verwenden Sie das Cmdlet. Unregister-EC2Address

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Übertragen Sie eine Elastic IP-Adresse zwischen AWS-Konten

Sie können eine Elastic IP-Adresse von einer AWS-Konto zur anderen übertragen. Dies kann in folgenden Situationen hilfreich sein:

- Notfallwiederherstellung – Schnelle Neuzuordnung der IP-Adressen für öffentlich zugängliche Internet-Workloads bei Notfällen.
- Organisatorische Umstrukturierung — Verschieben Sie einen Workload schnell von einem Workload AWS-Konto auf einen anderen. Bei einer Adressübertragung müssen Sie nicht warten, bis neue Elastic IP-Adressen von Ihren Sicherheitsgruppen und Ihrem Netzwerk zugelassen werden ACLs.
- Zentralisierte Sicherheitsadministration — Verwenden Sie ein zentrales AWS Sicherheitskonto, um Elastic IP-Adressen zu verfolgen und zu übertragen, die auf Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen überprüft wurden.

Preisgestaltung

Für die Übertragung von Elastic-IP-Adressen fallen keine Gebühren an.

Aufgaben

- Übertragung für Elastic-IP-Adressen aktivieren
- Akzeptieren einer übertragenen Elastic-IP-Adresse
- Deaktivieren der Übertragung von Elastic-IP-Adressen

Übertragung für Elastic-IP-Adressen aktivieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine übertragene Elastic-IP-Adresse akzeptieren. Beachten Sie die folgenden Einschränkungen in Bezug auf die Aktivierung von Elastic-IP-Adressen für die Übertragung:

- Sie können Elastic IP-Adressen von einem beliebigen AWS-Konto (Quellkonto) auf ein beliebiges anderes Konto AWS-Konto im selben Konto AWS-Region (Übertragungskonto) übertragen. Sie können Elastic IP-Adressen nicht in eine andere Region übertragen.
- Wenn Sie eine Elastic-IP-Adresse übertragen, findet ein zweistufiger Handshake zwischen den AWS-Konten statt. Wenn das Quellkonto die Übertragung startet, haben die Übertragungskonten sieben Tage Zeit, die Übertragung der Elastic-IP-Adresse zu akzeptieren. Während dieser sieben Tage kann das Quellkonto die ausstehende Übertragung einsehen (z. B. in der AWS Konsole oder mithilfe des describe-address-transfersBefehls). Nach sieben Tagen läuft die Übertragung ab und das Eigentum an der Elastic-IP-Adresse geht zurück an das Quellkonto.
- Akzeptierte Übertragungen sind für das Quellkonto (z. B. in der AWS Konsole oder mithilfe des describe-address-transfersBefehls) 14 Tage lang sichtbar, nachdem die Übertragungen akzeptiert wurden.
- AWS benachrichtigt Übertragungskonten nicht über ausstehende Elastic IP-Adressübertragungsanfragen. Der Besitzer des Quellkontos muss den Besitzer des Übertragungskontos darüber informieren, dass eine Elastic-IP-Adressübertragungsanforderung vorliegt, die er akzeptieren muss.
- Alle Tags, die einer übertragenen Elastic-IP-Adresse zugeordnet sind, werden zurückgesetzt, wenn die Übertragung abgeschlossen ist.
- Sie können Elastic IP-Adressen, die Ihnen aus öffentlichen IPv4 Adresspools zugewiesen wurden, nicht in Ihre eigenen AWS-Konto — allgemein als Bring Your Own IP (BYOIP) -Adresspools (Bring Your Own IP) bezeichnet — übertragen.
- Sie können keine Elastic IP-Adressen übertragen, die aus einem von Amazon bereitgestellten zusammenhängenden öffentlichen IPv4 Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) -Pool zugewiesen wurden. Stattdessen können Sie mit IPAM IPAM-Pools für mehrere AWS Konten gemeinsam nutzen, indem Sie IPAM in AWS Organizations integrieren und verwenden. AWS RAM Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen sequenzieller Elastic IP-Adressen aus einem IPAM-Pool im Amazon VPC IPAM-Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie versuchen, eine Elastic-IP-Adresse zu übertragen, der ein umgekehrter DNS-Eintrag zugeordnet ist, können Sie zwar mit der Übertragung beginnen, aber das Übertragungskonto kann die Übertragung erst dann akzeptieren, wenn der zugeordnete DNS-Eintrag entfernt wurde.
- Wenn Sie die Option aktiviert und konfiguriert haben AWS Outposts, haben Sie Elastic IP-Adressen möglicherweise aus einem kundeneigenen IP-Adresspool (CoIP) zugewiesen. Sie können keine Elastic-IP-Adressen übertragen, die von einem CoIP zugewiesen wurden. Sie können es jedoch verwenden, AWS RAM um eine CoIP mit einem anderen Konto zu teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Kundeneigene IP-Adressen im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.

- Sie können Amazon VPC IPAM verwenden, um die Übertragung von Elastic-IP-Adressen an Konten in einer Organisation von AWS Organizations zu verfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des IP-Adressverlaufs. Wenn eine Elastic IP-Adresse an ein Unternehmen AWS-Konto außerhalb der Organisation übertragen wird, geht der IPAM-Auditverlauf der Elastic IP-Adresse verloren.

Diese Schritte müssen vom Quellkonto ausgeführt werden.

Console

So aktivieren Sie die Übertragung von Elastic-IP-Adressen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das AWS Quellkonto verwenden.
2. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Elastic-IP-Adressen aus, die für die Übertragung aktiviert werden sollen, und wählen Sie Actions (Aktionen), Enable transfer (Übertragung aktivieren).
5. Wenn Sie mehrere Elastic-IP-Adressen übertragen, wird Ihnen die Option Transfer type (Übertragungstyp) angezeigt. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - Wählen Sie Einzelkonto, wenn Sie die Elastic-IP-Adressen auf ein einzelnes AWS Konto übertragen möchten.
   - Wählen Sie Mehrere Konten, wenn Sie die Elastic IP-Adressen auf mehrere AWS Konten übertragen möchten.
6. Geben Sie unter Konto-ID übertragen IDs die AWS Konten ein, auf die Sie die Elastic IP-Adressen übertragen möchten.
7. Bestätigen Sie die Übertragung, indem Sie **`enable`** in das Textfeld eingeben.
8. Wählen Sie Absenden aus.
9. Informationen zum Akzeptieren der Übertragung finden Sie unter Akzeptieren einer übertragenen Elastic-IP-Adresse. Informationen zum Deaktivieren der Übertragung finden Sie unter Deaktivieren der Übertragung von Elastic-IP-Adressen.

AWS CLI

So aktivieren Sie die Übertragung von Elastic-IP-Adressen

Verwenden Sie den enable-address-transfer-Befehl.

```
aws ec2 enable-address-transfer \
    --allocation-id eipalloc-09ad461b0d03f6aaf \
    --transfer-account-id 123456789012
```

PowerShell

So aktivieren Sie die Übertragung von Elastic-IP-Adressen

Verwenden Sie das Enable-EC2AddressTransferCmdlet.

```
Enable-EC2AddressTransfer `
    -AllocationId eipalloc-09ad461b0d03f6aaf `
    -TransferAccountId 123456789012
```

Akzeptieren einer übertragenen Elastic-IP-Adresse

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine übertragene Elastic-IP-Adresse akzeptieren.

Wenn Sie eine Elastic-IP-Adresse übertragen, findet ein zweistufiger Handshake zwischen den AWS-Konten statt. Wenn das Quellkonto die Übertragung startet, haben die Übertragungskonten sieben Tage Zeit, die Übertragung der Elastic-IP-Adresse zu akzeptieren. Während dieser sieben Tage kann das Quellkonto die ausstehende Übertragung einsehen (z. B. in der AWS Konsole oder mithilfe des describe-address-transfersBefehls). Nach sieben Tagen läuft die Übertragung ab und das Eigentum an der Elastic-IP-Adresse geht zurück an das Quellkonto.

Beachten Sie bei dem Akzeptieren von Übertragungen die folgenden Ausnahmen, die auftreten können, und wie Sie sie beheben können:

- AddressLimitExceeded: Wenn Ihr Übertragungskonto das Elastic IP-Adresskontingent überschritten hat, kann das Quellkonto die Elastic IP-Adressübertragung aktivieren. Diese Ausnahme tritt jedoch auf, wenn das Übertragungskonto versucht, die Übertragung zu akzeptieren. Standardmäßig sind alle AWS Konten auf 5 Elastic IP-Adressen pro Region beschränkt. Anweisungen zur Erhöhung des Limits finden Sie unter Kontingent für Elastic-IP-Adressen.
- InvalidTransfer. AddressCustomPtrSet: Wenn Sie oder jemand in Ihrer Organisation die Elastic IP-Adresse, die Sie übertragen möchten, für die umgekehrte DNS-Suche konfiguriert haben, kann das Quellkonto die Übertragung für die Elastic IP-Adresse ermöglichen. Diese Ausnahme tritt jedoch

auf, wenn das Übertragungskonto versucht, die Übertragung zu akzeptieren. Um dieses Problem zu beheben, muss das Quellkonto den DNS-Datensatz für die Elastic-IP-Adresse entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Reverse-DNS-Eintrag für E-Mails bei Amazon EC2.

- InvalidTransfer. AddressAssociated: Wenn eine Elastic IP-Adresse mit einer ENI oder EC2 Instance verknüpft ist, kann das Quellkonto die Übertragung für die Elastic IP-Adresse ermöglichen. Diese Ausnahme tritt jedoch auf, wenn das Übertragungskonto versucht, die Übertragung zu akzeptieren. Um dieses Problem zu beheben, muss die Zuordnung für das Quellkonto der Elastic-IP-Adresse aufgehoben worden. Weitere Informationen finden Sie unter Aufheben der Zuordnung einer Elastic IP-Adresse.

Für alle anderen Ausnahmen wenden Sie sich an Support.

Diese Schritte müssen von dem Übertragungskonto ausgeführt werden.

Console

So akzeptieren Sie die Übertragung einer Elastic-IP-Adresse

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Übertragungskonto verwenden.
2. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Accept transfer (Übertragung akzeptieren).
5. Wenn Sie die Übertragung akzeptieren, werden keine Tags, die der übertragenen Elastic-IP-Adresse zugeordnet sind, mit der Elastic-IP-Adresse übertragen. Wenn Sie ein Tag Name für die von Ihnen akzeptierte Elastic-IP-Adresse definieren möchten, wählen Sie Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify (Erstellen eines Tags mit dem Schlüssel „Name“ und einem von Ihnen angegebenen Wert) aus.
6. Geben Sie die Elastic-IP-Adresse ein, die Sie übertragen möchten.
7. Wenn Sie mehrere übertragene Elastic-IP-Adressen akzeptieren, wählen Sie Add address (Adresse hinzufügen), um eine zusätzliche Elastic-IP-Adresse einzugeben.
8. Wählen Sie Absenden aus.

AWS CLI

So akzeptieren Sie die Übertragung einer Elastic-IP-Adresse

Verwenden Sie den accept-address-transfer-Befehl.

```
aws ec2 accept-address-transfer --address 100.21.184.216
```

PowerShell

So akzeptieren Sie die Übertragung einer Elastic-IP-Adresse

Verwenden Sie das Approve-EC2AddressTransferCmdlet.

```
Approve-EC2AddressTransfer -Address 100.21.184.216
```

Deaktivieren der Übertragung von Elastic-IP-Adressen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Elastic-IP-Übertragung deaktivieren, nachdem die Übertragung aktiviert wurde.

Diese Schritte müssen von dem Quellkonto ausgeführt werden, das die Übertragung aktiviert hat.

Console

So deaktivieren Sie die Übertragung einer Elastic-IP-Adresse

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Quell- AWS-Konto verwenden.
2. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
4. Vergewissern Sie sich IPs, dass Sie in der Ressourcenliste von Elastic die Eigenschaft aktiviert haben, die die Spalte Übertragungsstatus anzeigt.
5. Wählen Sie eine oder mehrere Elastic-IP-Adressen aus, die den Transfer status (Übertragungsstatus) Pending (Ausstehend) haben, und wählen Sie Actions (Aktionen), Disable transfer (Übertragung deaktivieren) aus.
6. Bestätigen Sie durch Eingabe von **`disable`** in das Textfeld.
7. Wählen Sie Absenden aus.

AWS CLI

So deaktivieren Sie die Übertragung von Elastic-IP-Adressen

Verwenden Sie den disable-address-transfer-Befehl.

```
aws ec2 disable-address-transfer --allocation-id eipalloc-09ad461b0d03f6aaf
```

PowerShell

So deaktivieren Sie die Übertragung von Elastic-IP-Adressen

Verwenden Sie das Disable-EC2AddressTransferCmdlet.

```
Disable-EC2AddressTransfer -AllocationId eipalloc-09ad461b0d03f6aaf
```

Freigeben einer Elastic-IP-Adresse

Wenn Sie eine Elastic-IP-Adresse nicht mehr benötigen, empfehlen wir, diese freizugeben. Die Elastic IP-Adresse, die veröffentlicht werden soll, darf derzeit keiner Ressource zugeordnet sein. AWS

Console

So geben Sie eine Elastic-IP-Adresse frei

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
3. Wählen Sie die Elastic IP-Adresse, die freigegeben werden soll, und wählen Sie Actions (Aktionen), Release Elastic IP addresses (Elastic IP-Adressen freigeben).
4. Wählen Sie Release (Freigeben).

AWS CLI

So geben Sie eine Elastic-IP-Adresse frei

Verwenden Sie den Befehl release-address AWS CLI .

```
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

PowerShell

So geben Sie eine Elastic-IP-Adresse frei

Verwenden Sie das Cmdlet Remove-EC2Address.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-64d5890a
```

Nachdem Sie Ihre Elastic-IP-Adresse freigeben, können Sie sie möglicherweise wiederherstellen. Die folgenden Regeln gelten:

- Sie können eine Elastic-IP-Adresse nicht wiederherstellen, wenn sie einem anderen AWS -Konto zugeordnet wurde oder wenn dies dazu führen würde, dass Sie Ihren Elastic-IP-Adressen-Grenzwert überschreiten.
- Sie können keine Tags wiederherstellen, die einer Elastic-IP-Adresse zugeordnet sind.

AWS CLI

So stellen Sie eine Elastic IP-Adresse wieder her:

Verwenden Sie den Befehl allocate-address.

```
aws ec2 allocate-address \
    --domain vpc \
    --address 203.0.113.3
```

PowerShell

So stellen Sie eine Elastic IP-Adresse wieder her:

Verwenden Sie das Cmdlet. New-EC2Address

```
New-EC2Address `
    -Address 203.0.113.3 `
    -Domain vpc `
    -Region us-east-1
```

Erstellen Sie einen Reverse-DNS-Eintrag für E-Mails bei Amazon EC2

Wenn Sie beabsichtigen, E-Mails von einer EC2 Instance aus an Dritte zu senden, empfehlen wir Ihnen, eine oder mehrere Elastic IP-Adressen bereitzustellen und den Elastic IP-Adressen, die Sie zum Senden von E-Mails verwenden, statische Reverse-DNS-Einträge zuzuweisen. Auf diese

Weise können Sie verhindern, dass Ihre E-Mail von einigen Anti-Spam-Organisationen als Spam gekennzeichnet wird. AWS arbeitet mit ISPs Anti-Spam-Organisationen im Internet zusammen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Ihre von diesen Adressen gesendeten E-Mails als Spam gekennzeichnet werden.

Überlegungen

- Bevor Sie einen Reverse-DNS-Datensatz erstellen, müssen Sie einen entsprechenden Forward-DNS-Datensatz (Record-Typ A) einrichten, der auf Ihre Elastic IP-Adresse verweist.
- Wenn einer Elastic IP-Adresse ein Reverse-DNS-Datensatz zugewiesen ist, wird die Elastic IP-Adresse fest mit Ihrem Konto verknüpft und kann von dem Konto nur freigegeben werden, wenn der Datensatz entfernt wird.
- Wenn Sie Kontakt aufgenommen haben Support , um Reverse-DNS für eine Elastic IP-Adresse einzurichten, können Sie das Reverse-DNS entfernen, aber Sie können die Elastic IP-Adresse nicht freigeben, da sie gesperrt ist von. Support Wenden Sie sich an den AWS -Support, um die elastische IP-Adresse zu entsperren. Nachdem die Elastic-IP-Adresse entsperrt wurde, können Sie sie freigeben.
- [AWS GovCloud (US) Region] Sie können keinen umgekehrten DNS-Datensatz erstellen. AWS muss die statischen Reverse-DNS-Datensätze für Sie zuweisen. Eröffnen Sie eine Support-Anfrage, um die Einschränkungen beim Reverse-DNS und beim Senden von E-Mails aufzuheben. Sie müssen Ihre Elastic IP-Adressen und Reverse-DNS-Einträge angeben.

Erstellen eines Reverse-DNS-Datensatzes

Sie können einen Reverse-DNS-Eintrag für Ihre Elastic IP-Adresse wie folgt erstellen.

Console

Um einen Reverse-DNS-Eintrag zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
3. Wählen Sie die Elastic IP-Adresse aus und wählen Sie Actions (Aktionen), Reverse-DNS aktualisieren.
4. Geben Sie für Reverse DNS domain name (Reverse-DNS-Domain-Name) den Domain-Namen ein.
5. Geben Sie **`update`** zur Bestätigung ein.

6. Wählen Sie Update (Aktualisieren) aus.

AWS CLI

Um einen Reverse-DNS-Eintrag zu erstellen

Verwenden der modify-address-attributeBefehl.

```
aws ec2 modify-address-attribute \
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 \
    --domain-name example.com
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.net.",
            "PtrRecordUpdate": {
                "Value": "example.com.",
                "Status": "PENDING"
            }
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um einen Reverse-DNS-Eintrag zu erstellen

Verwenden der Edit-EC2AddressAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2AddressAttribute `
    -AllocationId 'eipalloc-abcdef01234567890' `
    -DomainName 'example.com' |
Format-List `
    AllocationId, PtrRecord, PublicIp,
    @{Name='PtrRecordUpdate';Expression={$_.PtrRecordUpdate | Format-List | Out-
String}}
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
AllocationId    : eipalloc-abcdef01234567890
PtrRecord       : example.net.
PublicIp        : 192.0.2.0
PtrRecordUpdate :
                  Reason :
                  Status : PENDING
                  Value  : example.com.
```

Entfernen eines Reverse-DNS-Datensatzes

Sie können einen Reverse-DNS-Eintrag wie folgt aus Ihrer Elastic IP-Adresse entfernen.

Wenn Sie die folgende Fehlermeldung erhalten, können Sie eine Anfrage zur Aufhebung der Einschränkungen beim Senden von E-Mails an senden, um Support Unterstützung zu erhalten.

```
The address cannot be released because it is locked to your account.
```

Console

Um einen Reverse-DNS-Eintrag zu entfernen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Elastic aus IPs.
3. Wählen Sie die Elastic IP-Adresse aus und wählen Sie Actions (Aktionen), Reverse-DNS aktualisieren.
4. Löschen Sie für Reverse DNS domain name (Reverse-DNS-Domain-Name) den Domain-Namen.
5. Geben Sie **`update`** zur Bestätigung ein.
6. Wählen Sie Update (Aktualisieren) aus.

AWS CLI

Um einen Reverse-DNS-Eintrag zu entfernen

Verwenden der reset-address-attributeBefehl.

```
aws ec2 reset-address-attribute \
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 \
    --attribute domain-name
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.com.",
            "PtrRecordUpdate": {
                "Value": "example.net.",
                "Status": "PENDING"
            }
        }
    ]
}
```

PowerShell

Um einen Reverse-DNS-Eintrag zu entfernen

Verwenden der Reset-EC2AddressAttributeCmdlet.

```
Reset-EC2AddressAttribute `
    -AllocationId 'eipalloc-abcdef01234567890' `
    -Attribute domain-name |
Format-List `
    AllocationId, PtrRecord, PublicIp,
    @{Name='PtrRecordUpdate';Expression={$_.PtrRecordUpdate | Format-List | Out-
String}}
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
AllocationId    : eipalloc-abcdef01234567890
PtrRecord       : example.com.
PublicIp        : 192.0.2.0
PtrRecordUpdate :
                  Reason :
                  Status : PENDING
```

```
                    Value  : example.net.
```

Elastic-Network-Schnittstelle

Eine Elastic-Network-Schnittstelle ist eine logische Netzwerkkomponente in einer VPC, die eine virtuelle Netzwerkkarte darstellt. Sie können Netzwerkschnittstellen erstellen und konfigurieren und sie an Instances anfügen, die Sie in derselben Availability Zone starten. Die Attribute einer Netzwerkschnittstelle folgen der Netzwerkschnittstelle, wenn diese an eine Instance angefügt oder von dieser getrennt und erneut an eine andere Instance angefügt wird. Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle von einer Instance zu einer anderen verschieben, wird der Netzwerkdatenverkehr von der originalen Instance zur neuen Instance umgeleitet.

Beachten Sie, dass diese AWS Ressource in der AWS Management Console und der EC2 Amazon-API als Netzwerkschnittstelle bezeichnet wird. Daher verwenden wir „Netzwerkschnittstelle“ in dieser Dokumentation anstelle von „Elastic-Network-Schnittstelle“. Der Begriff „Netzwerkschnittstelle“ in dieser Dokumentation bedeutet immer „Elastic-Network-Schnittstelle“.

Netzwerkschnittstellen-Attribute

Eine Netzwerkschnittstelle kann folgende Attribute enthalten:

- Eine primäre private IPv4 Adresse aus dem IPv4 Adressbereich Ihres Subnetzes
- Eine primäre IPv6 Adresse aus dem IPv6 Adressbereich Ihres Subnetzes
- Sekundäre private IPv4 Adressen aus dem IPv4 Adressbereich Ihres Subnetzes
- Eine Elastic IP-Adresse (IPv4) für jede private IPv4 Adresse
- Eine öffentliche IPv4 Adresse
- Sekundäre IPv6 Adressen
- Sicherheitsgruppen
- Eine MAC-Adresse
- Ein source/destination Scheckkennzeichen
- Eine Beschreibung

Überwachen von Datenverkehr

Sie können ein VPC-Flow-Protokoll auf Ihrer Netzwerkschnittstelle aktivieren, um Informationen über den Datenverkehr zu und von einer Netzwerkschnittstelle zu erfassen. Nachdem Sie ein

Flow-Protokoll erstellt haben, können Sie dessen Daten in Amazon CloudWatch Logs anzeigen und abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter VPC-Flow-Protokolle im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Netzwerkschnittstellen-Konzepte
- Netzwerkkarten
- Maximale IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle
- Erstellen Sie eine Netzwerkschnittstelle für Ihre EC2 Instance
- Netzwerkschnittstellen-Anhänge für Ihre EC2 Instanz
- Die IP-Adressen für Ihre Netzwerkschnittstellen verwalten
- Ändern der Netzwerkschnittstellen-Attribute
- Mehrere Netzwerkschnittstellen für Ihre EC2 Amazon-Instances
- Vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen
- Präfix-Delegierung für EC2 Amazon-Netzwerkschnittstellen
- Löschen einer Netzwerkschnittstelle

Netzwerkschnittstellen-Konzepte

Die folgenden wichtigen Konzepte sollten Sie verstehen, wenn Sie mit der Verwendung von Netzwerkschnittstellen beginnen.

Primäre Netzwerkschnittstelle

Jede Instance verfügt über eine Standard-Netzwerkschnittstelle, die als primäre Netzwerkschnittstelle bezeichnet wird. Sie können eine primäre Netzwerkschnittstelle nicht von einer Instance trennen.

Sekundäre Netzwerkschnittstellen

Sie können sekundäre Netzwerkschnittstellen erstellen und an Ihre Instance anfügen. Die maximale Anzahl von Netzwerkschnittstellen, die Sie verwenden können, variiert nach Instance-Typ. Weitere Informationen finden Sie unter Maximale IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle.

IPv4 Adressen für Netzwerkschnittstellen

Wenn Sie eine EC2 Instance in einem IPv4 Nur-Only- oder Dual-Stack-Subnetz starten, erhält die Instance eine primäre private IP-Adresse aus dem IPv4 Adressbereich des Subnetzes. Sie

können auch zusätzliche private IPv4 Adressen angeben, die als sekundäre private Adressen bezeichnet werden. IPv4 Im Gegensatz zu privaten IP-Adressen können sekundäre private IP-Adressen von einer Instance zur anderen erneut zugewiesen werden.

Öffentliche IPv4 Adressen für Netzwerkschnittstellen

Alle Subnetze verfügen über ein veränderbares Attribut, das bestimmt, ob Netzwerkschnittstellen, die in diesem Subnetz erstellt wurden (und damit Instances, die in diesem Subnetz gestartet wurden), eine öffentliche Adresse zugewiesen wird. IPv4 Weitere Informationen finden Sie unter Subnetz-Einstellungen im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch. Wenn Sie eine Instance starten, wird die IP-Adresse der primären Netzwerkschnittstelle zugewiesen. Wenn Sie beim Starten einer Instance eine vorhandene Netzwerkschnittstelle als primäre Netzwerkschnittstelle angeben, wird die öffentliche IPv4 Adresse durch diese Netzwerkschnittstelle bestimmt.

Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle erstellen, erbt sie das Attribut für die öffentliche IPv4 Adressierung aus dem Subnetz. Wenn Sie später das Attribut für die öffentliche IPv4 Adressierung des Subnetzes ändern, behält die Netzwerkschnittstelle die Einstellung bei, die bei der Erstellung gültig war.

Wir geben die öffentliche IP-Adresse frei, wenn die Instance gestoppt, in den Ruhezustand versetzt oder beendet wird. Wir weisen eine neue öffentliche IP-Adresse zu, wenn Sie Ihre gestoppte oder in den Ruhezustand versetzte Instance starten, es sei denn, sie hat eine sekundäre Netzwerkschnittstelle oder eine sekundäre private IPv4 Adresse, die mit einer Elastic IP-Adresse verknüpft ist.

IPv6 Adressen für Netzwerkschnittstellen

Wenn Sie Ihrer VPC und Ihrem Subnetz IPv6 CIDR-Blöcke zuordnen, können Sie einer Netzwerkschnittstelle IPv6 Adressen aus dem Subnetzbereich zuweisen. Jede IPv6 Adresse kann einer Netzwerkschnittstelle zugewiesen werden.

Alle Subnetze verfügen über ein veränderbares Attribut, das bestimmt, ob Netzwerkschnittstellen, die in diesem Subnetz erstellt wurden (und damit Instances, die in diesem Subnetz gestartet wurden), automatisch eine IPv6 Adresse aus dem Bereich des Subnetzes zugewiesen wird. Wenn Sie eine Instance starten, wird die IPv6 Adresse der primären Netzwerkschnittstelle zugewiesen.

Elastic-IP-Adressen für Netzwerkschnittstelle

Sie können eine Elastic IP-Adresse mit einer der privaten IPv4 Adressen für die Netzwerkschnittstelle verknüpfen. Sie können jeder privaten IPv4 Adresse eine Elastic IP-Adresse zuordnen. Wenn Sie eine Elastic-IP-Adresse von einer Netzwerkschnittstelle trennen, können Sie sie freigeben oder einer anderen Instance zuordnen.

Beendigungsverhalten

Sie können das Beendigungsverhalten für eine Netzwerkschnittstelle ändern, die mit einer Instance verbunden ist. Sie können angeben, ob die Netzwerkschnittstelle automatisch gelöscht werden soll, wenn Sie die Instance beenden, mit der sie verbunden ist.

Quell-/Zielprüfung

Sie können source/destination Prüfungen aktivieren oder deaktivieren, die sicherstellen, dass die Instance entweder die Quelle oder das Ziel des empfangenen Traffics ist. Source/destination checks are enabled by default. You must disable source/destinationprüft, ob auf der Instance Dienste wie Netzwerkadressübersetzung, Routing oder Firewalls ausgeführt werden.

Vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen

Diese Netzwerkschnittstellen werden von erstellt und verwaltet AWS-Services , damit Sie einige Ressourcen und Dienste nutzen können. Sie können diese Netzwerkschnittstellen nicht selbst verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen.

Präfixdelegierung

Ein Präfix ist ein reservierter privater Bereich IPv4 oder IPv6 CIDR-Bereich, den Sie Netzwerkschnittstellen, die einer Instanz zugeordnet sind, für die automatische oder manuelle Zuweisung zuweisen. Mithilfe von delegierten Präfixen können Sie Dienste schneller starten, indem Sie einen Bereich von IP-Adressen als einzelnes Präfix zuweisen.

Verwaltete Netzwerkschnittstellen

Eine verwaltete Netzwerkschnittstelle wird von einem Service-Anbieter wie Amazon EKS Auto Mode verwaltet. Sie können die Einstellungen einer verwalteten Netzwerkschnittstelle nicht direkt ändern. Verwaltete Netzwerkschnittstellen werden durch einen Wahr-Wert im Feld Verwaltet identifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter Von Amazon EC2 verwaltete Instances.

Netzwerkkarten

Die meisten Instance-Typen unterstützen eine Netzwerkkarte. Instance-Typen, die mehrere Netzwerkkarten unterstützen, bieten eine höhere Netzwerkleistung, einschließlich Bandbreiten von über 100 Gbit/s und verbesserter Paketratenleistung. Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle an eine Instance anhängen, die mehrere Netzwerkkarten unterstützt, können Sie die Netzwerkkarte für die Netzwerkschnittstelle auswählen. Die primäre Netzwerkschnittstelle muss dem Netzwerkkartenindex 0 zugewiesen sein.

EFA- und Nur-EFA-Netzwerkschnittstellen zählen als Netzwerkschnittstelle. Sie können pro Netzwerkkarte nur eine EFA- oder Nur-EFA-Netzwerkschnittstelle zuweisen. Die primäre Netzwerkschnittstelle kann keine Nur-EFA-Netzwerkschnittstelle sein.

Die folgenden Instance-Typen unterstützen mehrere Netzwerkkarten. Mehr Informationen zur Anzahl der Netzwerkschnittstellen, die ein Instance-Typ unterstützt, finden Sie unter Maximale IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle.

Instance-Typ	Anzahl der Netzwerkkarten
c6in.32xlarge	2
c6in.metal	2
c8gn.48xlarge	2
c8gn.metal-48xl	2
dl1.24xlarge	4
g6e.24xlarge	2
g6e.48xlarge	4
hpc6id.32xlarge	2
hpc7a.12xlarge	2
hpc7a.24xlarge	2
hpc7a.48xlarge	2
hpc7a.96xlarge	2
m6idn.32xlarge	2
m6idn.metal	2
m6in.32xlarge	2
m6in.metal	2

Instance-Typ	Anzahl der Netzwerkkarten
p4d.24xlarge	4
p4de.24xlarge	4
p5.48xlarge	32
p5e.48xlarge	32
p5en.48xlarge	16
p6-b200.48xlarge	8
p6e-gb200.36xlarge	17
r6idn.32xlarge	2
r6idn.metal	2
r6in.32xlarge	2
r6in.metal	2
trn1.32xlarge	8
trn1n.32xlarge	16
trn2.48xlarge	16
trn2u.48xlarge	16
u7in-16tb.224xlarge	2
u7in-24tb.224xlarge	2
u7in-32tb.224xlarge	2
u7inh-32tb.480xlarge	2

Maximale IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle

Jeder Instance-Typ unterstützt eine maximale Anzahl von Netzwerkschnittstellen, eine maximale Anzahl von privaten IPv4 Adressen pro Netzwerkschnittstelle und eine maximale Anzahl von IPv6 Adressen pro Netzwerkschnittstelle. Das Limit für IPv6 Adressen ist unabhängig von dem Limit für private IPv4 Adressen pro Netzwerkschnittstelle. Beachten Sie, dass alle Instance-Typen die IPv6 Adressierung unterstützen, mit Ausnahme der folgenden: C1, M1, M2, M3 und T1.

Verfügbare Netzwerkschnittstellen

Der Amazon EC2 Instance Types Guide enthält Informationen zu den Netzwerkschnittstellen, die für jeden Instance-Typ verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Netzwerkspezifikationen – Allgemeiner Zweck
- Netzwerkspezifikationen – Für Datenverarbeitungsleistung optimiert
- Netzwerkspezifikationen – Arbeitsspeicheroptimiert
- Netzwerkspezifikationen – Speicheroptimiert
- Netzwerkspezifikationen – Beschleunigte Datenverarbeitung
- Netzwerkspezifikationen – Hochleistungs-Datenverarbeitung
- Netzwerkspezifikationen – Vorgängergeneration

Console

Um die maximale Anzahl an Netzwerkschnittstellen abzurufen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instance Types (Instance-Typen) aus.
3. Fügen Sie einen Filter hinzu, um den Instance-Typ (Instance-Typ=c5.12xlarge) oder die Instance-Familie (Instance-Familie=c5) anzugeben.
4. (Optional) Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ und aktivieren Sie dann „Maximale Anzahl an Netzwerkschnittstellen“. In dieser Spalte wird die maximale Anzahl von Netzwerkschnittstellen für jeden Instance-Typ angegeben.
5. (Optional) Wählen Sie den Instanztyp aus. Suchen Sie auf der Registerkarte Netzwerk nach Maximale Anzahl von Netzwerkschnittstellen.

AWS CLI

Um die maximale Anzahl an Netzwerkschnittstellen abzurufen

Sie können den describe-instance-typesBefehl verwenden, um Informationen über einen Instanztyp anzuzeigen, z. B. die unterstützten Netzwerkschnittstellen und IP-Adressen pro Schnittstelle. Im folgenden Beispiel werden diese Informationen für alle C5-Instances angezeigt.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=c5.*" \
    --query "InstanceTypes[].{ \
        Type: InstanceType, \
        MaxENI: NetworkInfo.MaximumNetworkInterfaces, \
        IPv4addr: NetworkInfo.Ipv4AddressesPerInterface}" \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
-------------------------------------
|        DescribeInstanceTypes      |
+----------+----------+--------------+
| IPv4addr | MaxENI   |     Type     |
+----------+----------+--------------+
|  30      |  8       |  c5.4xlarge  |
|  50      |  15      |  c5.24xlarge |
|  15      |  4       |  c5.xlarge   |
|  30      |  8       |  c5.12xlarge |
|  10      |  3       |  c5.large    |
|  15      |  4       |  c5.2xlarge  |
|  50      |  15      |  c5.metal    |
|  30      |  8       |  c5.9xlarge  |
|  50      |  15      |  c5.18xlarge |
+----------+----------+--------------+
```

PowerShell

Um die maximale Anzahl an Netzwerkschnittstellen abzurufen

Sie können den Get-EC2InstanceType PowerShell Befehl verwenden, um Informationen über einen Instanztyp anzuzeigen, z. B. die unterstützten Netzwerkschnittstellen und IP-Adressen pro Schnittstelle. Im folgenden Beispiel werden diese Informationen für alle C5-Instances angezeigt.

```
Get-EC2InstanceType -Filter @{Name="instance-type"; Values="c5.*"} | `
```

```
Select-Object `
    @{Name='Ipv4AddressesPerInterface';
 Expression={($_.Networkinfo.Ipv4AddressesPerInterface)}},
    @{Name='MaximumNetworkInterfaces';
 Expression={($_.Networkinfo.MaximumNetworkInterfaces)}},
    InstanceType | `
Format-Table -AutoSize
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Ipv4AddressesPerInterface MaximumNetworkInterfaces InstanceType
------------------------- ------------------------ ------------
                       30                        8 c5.4xlarge
                       15                        4 c5.xlarge
                       30                        8 c5.12xlarge
                       50                       15 c5.24xlarge
                       30                        8 c5.9xlarge
                       50                       15 c5.metal
                       15                        4 c5.2xlarge
                       10                        3 c5.large
                       50                       15 c5.18xlarge
```

Erstellen Sie eine Netzwerkschnittstelle für Ihre EC2 Instance

Sie können eine Netzwerkschnittstelle für Ihre EC2 Instances erstellen. Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle erstellen, geben Sie das Subnetz an, für das sie erstellt wurde. Sie können die Netzwerkschnittstelle nach der Erstellung nicht zu einem anderen Subnetz verschieben. Sie müssen eine Netzwerkschnittstelle an eine Instance in derselben Availability Zone anfügen. Sie können eine sekundäre Netzwerkschnittstelle von einer Instance abtrennen und sie dann an eine andere Instance in derselben Availability Zone anhängen. Sie können eine primäre Netzwerkschnittstelle nicht von einer Instance trennen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Netzwerkschnittstellen-Anhänge”.

Console

Um eine Netzwerkschnittstelle zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces aus.
3. Klicken Sie auf Create network interface (Netzwerkschnittstellen erstellen).

4. (Optional) Geben Sie unter Description (Beschreibung) einen aussagekräftigen Namen ein.
5. Wählen Sie für Subnet (Subnetz) ein Subnetz aus. Die in den nachfolgenden Schritten verfügbaren Optionen ändern sich je nach Art des ausgewählten Subnetzes (IPv4-only, IPv6 - only oder Dual-Stack (IPv4 und)). IPv6
6. Wählen Sie als Schnittstellentyp eine der folgenden Optionen aus:

   - ENA: Eine leistungsstarke Netzwerkschnittstelle, die entwickelt wurde, um einen hohen Durchsatz und hohe packet-per-second TCP/IP Protokollraten zu bewältigen und gleichzeitig die CPU-Auslastung zu minimieren. Dies ist der Standardwert. Weitere Informationen zu ENA finden Sie unter Elastic Network Adapter.
   - EFA mit ENA: Eine Netzwerkschnittstelle, die sowohl ENA- als auch EFA-Geräte für herkömmlichen Transport sowie TCP/IP SRD-basierten Transport unterstützt. Wenn Sie EFA mit ENA wählen, muss die Instance, an die Sie es anhängen, EFA unterstützen. Weitere Informationen zu EFA finden Sie unter Elastic Fabric Adapter.
   - Nur EFA: Eine leistungsstarke Netzwerkschnittstelle, die für die Kommunikation zwischen Knoten mit hohem Durchsatz und geringer Latenz für SRD-basierten Transport konzipiert ist und gleichzeitig den Betriebssystemstapel umgeht. Wenn Sie diese Option wählen, muss die Instance, an die Sie sie anhängen, EFA unterstützen. Reine EFA-Netzwerkschnittstellen unterstützen keine IP-Adressen. Weitere Informationen zu EFA finden Sie unter Elastic Fabric Adapter.
7. Führen Sie für Private IPv4 Adresse einen der folgenden Schritte aus:

   - Wählen Sie Automatisch zuweisen, EC2 damit Amazon eine IPv4 Adresse aus dem Subnetz auswählen kann.
   - Wählen Sie Benutzerdefiniert und geben Sie eine IPv4 Adresse ein, die Sie aus dem Subnetz auswählen.
8. (Nur Subnetze mit IPv6 Adressen) Führen Sie für die IPv6 Adresse einen der folgenden Schritte aus:

   - Wählen Sie Keine, wenn Sie der Netzwerkschnittstelle keine IPv6 Adresse zuweisen möchten.
   - Wählen Sie Automatisch zuweisen, EC2 damit Amazon eine IPv6 Adresse aus dem Subnetz auswählen kann.
   - Wählen Sie Benutzerdefiniert und geben Sie eine IPv6 Adresse ein, die Sie aus dem Subnetz auswählen.

9. (Optional) Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle in einem Dual-Stack- oder IPv6 Nur-Subnetz erstellen, haben Sie die Möglichkeit, primäre IP zuzuweisen. IPv6 Dadurch wird der Netzwerkschnittstelle eine primäre IPv6 globale Unicast-Adresse (GUA) zugewiesen. Durch die Zuweisung einer primären IPv6 Adresse können Sie verhindern, dass der Datenverkehr zu den Instances oder unterbrochen wird. ENIs Wählen Sie „Aktivieren“, wenn die Instance, an die diese ENI angehängt wird, darauf angewiesen ist, dass sich ihre IPv6 Adresse nicht ändert. AWS weist automatisch eine IPv6 Adresse, die der an Ihre Instance angehängten ENI zugeordnet ist, als primäre IPv6 Adresse zu. Sobald Sie eine IPv6 GUA-Adresse als primäre Adresse aktiviert haben IPv6, können Sie sie nicht mehr deaktivieren. Wenn Sie eine IPv6 GUA-Adresse als primäre Adresse aktivieren IPv6, wird die erste IPv6 GUA zur primären IPv6 Adresse gemacht, bis die Instance beendet oder die Netzwerkschnittstelle getrennt wird. Wenn Sie mehrere IPv6 Adressen mit einer ENI verknüpft haben, die an Ihre Instance angehängt ist, und Sie eine primäre IPv6 Adresse aktivieren, wird die erste mit der ENI verknüpfte IPv6 GUA-Adresse zur primären IPv6 Adresse.
10. (Optional) So erstellen Sie ein Elastic Fabric Adapter, wählen Sie Elastic Fabric Adapter, Aktivieren.
11. (Optional) Unter Erweiterte Einstellungen können Sie optional die IP-Präfix-Delegierung einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Präfixdelegierung.

    - Automatische Zuweisung — AWS wählt das Präfix aus den IPv4 oder IPv6 CIDR-Blöcken für das Subnetz aus und weist es der Netzwerkschnittstelle zu.
    - Benutzerdefiniert — Sie geben das Präfix aus den IPv4 oder IPv6 CIDR-Blöcken für das Subnetz an und AWS überprüfen, ob das Präfix nicht bereits anderen Ressourcen zugewiesen ist, bevor Sie es der Netzwerkschnittstelle zuweisen.
12. (Optional) Ändern Sie unter Erweiterte Einstellungen für Timeout für Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen die standardmäßigen Timeouts für Leerlaufverbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen.

    - Timeout für bestehende TCP-Verbindungen: Timeout (in Sekunden) für bestehende TCP-Verbindungen im Leerlauf.
        - Min.: 60 Sekunden
        - Max: 432000 Sekunden
        - Standard: 350 Sekunden für C8GN-Instance-Typen und 432.000 Sekunden für andere Instance-Typen
        - Empfohlen: Weniger als 432000 Sekunden

- UDP-Timeout: Timeout (in Sekunden) für UDP-Datenflüsse im Leerlauf, bei denen Datenverkehr nur in eine Richtung oder nur in einer einzelnen Anforderung-Antwort-Transaktion übermittelt wurde.
  - Min.: 30 Sekunden
  - Max: 60 Sekunden
  - Standard: 30 Sekunden
- UDP-Stream-Timeout: Timeout (in Sekunden) für UDP-Datenflüsse im Leerlauf, die als Streams klassifiziert sind, bei denen mehr als eine Anforderung-Antwort-Transaktion stattgefunden hat.
  - Min.: 60 Sekunden
  - Max: 180 Sekunden
  - Standard: 180 Sekunden

13. Wählen Sie unter Security groups (Sicherheitsgruppen) eine oder mehrere Sicherheitsgruppen aus.
14. (Optional) Wählen Sie für jeden Tag (Markierung) Neuen Tag (Markierung) hinzufügen und geben Sie einen Tag (Markierung)-Schlüssel und einen optionalen Tag (Markierung)-Wert ein.
15. Klicken Sie auf Create network interface (Netzwerkschnittstellen erstellen).

AWS CLI

Beispiel 1: Um eine Netzwerkschnittstelle mit von Amazon ausgewählten IP-Adressen zu erstellen EC2

Verwenden Sie den folgenden create-network-interface-Befehl. In diesem Beispiel wird eine Netzwerkschnittstelle mit einer öffentlichen IPv4 Adresse und einer von Amazon ausgewählten IPv6 Adresse erstellt EC2.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --description "my dual-stack network interface" \
    --ipv6-address-count 1 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

Beispiel 2: Um eine Netzwerkschnittstelle mit bestimmten IP-Adressen zu erstellen

Verwenden Sie den folgenden create-network-interface-Befehl.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --description "my dual-stack network interface" \
    --private-ip-address 10.251.50.12 \
    --ipv6-addresses 2001:db8::1234:5678:1.2.3.4 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

Beispiel 3: Um eine Netzwerkschnittstelle mit einer Anzahl von sekundären IP-Adressen zu erstellen

Verwenden Sie den folgenden create-network-interface-Befehl. In diesem Beispiel EC2 wählt Amazon sowohl die primäre IP-Adresse als auch die sekundären IP-Adressen.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --description "my network interface" \
    --secondary-private-ip-address-count 2 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

Beispiel 4: Um eine Netzwerkschnittstelle mit einer bestimmten sekundären IP-Adresse zu erstellen

Verwenden Sie den folgenden create-network-interface-Befehl. In diesem Beispiel werden eine primäre IP-Adresse und eine sekundäre IP-Adresse angegeben.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --description "my network interface" \
    --private-ip-addresses PrivateIpAddress=10.0.1.30,Primary=true \
                           PrivateIpAddress=10.0.1.31,Primary=false
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Beispiel 1: Um eine Netzwerkschnittstelle mit von Amazon ausgewählten IP-Adressen zu erstellen EC2

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet. In diesem Beispiel wird eine Netzwerkschnittstelle mit einer öffentlichen IPv4 Adresse und einer von Amazon ausgewählten IPv6 Adresse erstellt EC2.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -Description "my dual-stack network interface" `
    -Ipv6AddresCount 1 `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Beispiel 2: Um eine Netzwerkschnittstelle mit bestimmten IP-Adressen zu erstellen

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -Description "my dual-stack network interface" `
    -PrivateIpAddress 10.251.50.12 `
    -Ipv6Address $ipv6addr `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Definieren Sie die IPv6 Adressen wie folgt.

```
$ipv6addr = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceIpv6Address
$ipv6addr1.Ipv6Address = "2001:db8::1234:5678:1.2.3.4"
```

Beispiel 3: Um eine Netzwerkschnittstelle mit einer Anzahl von sekundären IP-Adressen zu erstellen

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet. In diesem Beispiel EC2 wählt Amazon sowohl die primäre IP-Adresse als auch die sekundären IP-Adressen.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -Description "my network interface" `
    -SecondaryPrivateIpAddressCount 2 `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Beispiel 4: Um eine Netzwerkschnittstelle mit einer bestimmten sekundären IP-Adresse zu erstellen

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet. In diesem Beispiel werden eine primäre IP-Adresse und eine sekundäre IP-Adresse angegeben.

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -Description "my network interface" `
    -PrivateIpAddresses @($primary, $secondary) `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Definieren Sie die sekundären Adressen wie folgt.

```
$primary = New-Object Amazon.EC2.Model.PrivateIpAddressSpecification
$primary.PrivateIpAddress = "10.0.1.30"
$primary.Primary = $true
$secondary = New-Object Amazon.EC2.Model.PrivateIpAddressSpecification
$secondary.PrivateIpAddress = "10.0.1.31"
$secondary.Primary = $false
```

Netzwerkschnittstellen-Anhänge für Ihre EC2 Instanz

Sie können Netzwerkschnittstellen erstellen, die von Ihren EC2 Instances als primäre oder sekundäre Netzwerkschnittstellen verwendet werden. Sie müssen einer EC2 Instance eine Netzwerkschnittstelle hinzufügen, wenn sie sich in derselben Availability Zone wie die Netzwerkschnittstelle befindet. Der Instance-Typ einer Instance bestimmt, wie viele Netzwerkschnittstellen Sie an die Instance anhängen können. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle”.

Überlegungen

- Sie können eine Netzwerkschnittstelle an eine Instance anfügen, während diese ausgeführt wird („Hot Attach“), wenn sie angehalten ist („Warm Attach“) oder wenn die Instance gestartet wird („Cold Attach“).
- Sie können sekundäre Netzwerkschnittstellen sowohl von ausgeführten als auch von angehaltenen Instances trennen. Die primäre Netzwerkschnittstelle können Sie jedoch nicht trennen.
- Sie können eine sekundäre Netzwerkschnittstelle von einer Instance trennen und einer anderen Instance zuordnen.
- Beim Starten einer Instance mithilfe der CLI, API oder eines SDK können Sie die primäre Netzwerkschnittstelle sowie zusätzliche Netzwerkschnittstellen angeben. Beachten Sie, dass Sie die automatische Zuweisung von öffentlichen IPv4 Adressen nicht aktivieren können, wenn Sie beim Start eine sekundäre Netzwerkschnittstelle hinzufügen.

- Beim Starten einer Amazon Linux- oder Windows Server-Instance mit mehreren Netzwerkschnittstellen werden automatisch Schnittstellen, private IPv4 Adressen und Routing-Tabellen auf dem Betriebssystem der Instance konfiguriert.
- Bei einem Warm- oder Hot-Attach einer zusätzlichen Netzwerkschnittstelle müssen Sie möglicherweise die zweite Schnittstelle manuell aufrufen, die private IPv4 Adresse konfigurieren und die Routing-Tabelle entsprechend ändern. Instances, auf denen Amazon Linux oder Windows Server ausgeführt wird, erkennen den „Warm Attach“ oder „Hot Attach“ automatisch und konfigurieren sich selbst.
- Sie können keine weitere Netzwerkschnittstelle an eine Instance anschließen (z. B. eine NIC-Teaming-Konfiguration), um die Netzwerkbandbreite zur oder von der Dual-Homed-Instance zu erhöhen oder zu verdoppeln.
- Wenn Sie eine oder mehrere Netzwerkschnittstellen aus demselben Subnetz an eine Instance anfügen, kann es zu Netzwerkproblemen wie asymmetrischem Routing kommen. Wenn möglich, fügen Sie stattdessen eine sekundäre private IPv4 Adresse auf der primären Netzwerkschnittstelle hinzu.
- Wenn Sie bei EC2 Instances IPv6 in einem Subnetz nur eine sekundäre Netzwerkschnittstelle anhängen, wird der private DNS-Hostname der sekundären Netzwerkschnittstelle in die primäre IPv6 Adresse der primären Netzwerkschnittstelle aufgelöst.
- [Windows-Instances] – Wenn Sie einer Instance mehrere Netzwerkschnittstellen hinzufügen, müssen Sie die Netzwerkschnittstellen so konfigurieren, dass sie statisches Routing verwenden.

Netzwerkschnittstelle anhängen

Sie können jeder Instance in derselben Availability Zone wie die Netzwerkschnittstelle eine Netzwerkschnittstelle zuordnen, indem Sie entweder die Seite Instances oder Network Interfaces der EC2 Amazon-Konsole verwenden. Alternativ können Sie beim Starten einer Instance eine vorhandene Netzwerkschnittstelle anhängen.

Wenn die öffentliche IPv4 Adresse Ihrer Instance veröffentlicht wird, erhält sie keine neue, wenn mehr als eine Netzwerkschnittstelle an die Instance angeschlossen ist. Weitere Informationen zum Verhalten von öffentlichen IPv4 Adressen finden Sie unterÖffentliche Adressen IPv4 .

Console

So fügen Sie über die Seite „Instances“ eine Netzwerkschnittstelle hinzu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Instance.
4. Wählen Sie Aktionen, Netzwerk, Netzwerkschnittstelle, anhängen.
5. Wählen Sie eine VPC aus. Die Netzwerkschnittstelle kann sich in derselben VPC wie Ihre Instance oder in einer anderen VPC befinden, die Sie besitzen, sofern sich die Netzwerkschnittstelle in derselben Availability Zone wie die Instance befindet. Auf diese Weise können Sie mehrfach vernetzte Instances VPCs mit unterschiedlichen Netzwerk- und Sicherheitskonfigurationen erstellen.
6. Wählen Sie eine Netzwerkschnittstelle aus. Wenn die Instance mehrere Netzwerkkarten unterstützt, können Sie eine Netzwerkkarte wählen.
7. Wählen Sie Attach (Anfügen) aus.

So fügen Sie über die Seite „Netzwerkschnittstellen“ eine Netzwerkschnittstelle hinzu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Netzwerkschnittstelle.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen) und Attach (Anfügen).
5. Wählen einer Instance Wenn die Instance mehrere Netzwerkkarten unterstützt, können Sie eine Netzwerkkarte wählen.
6. Wählen Sie Attach (Anfügen) aus.

AWS CLI

Um eine Netzwerkschnittstelle anzuschließen

Verwenden Sie den folgenden attach-network-interface-Befehl.

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device-index 1
```

PowerShell

Um eine Netzwerkschnittstelle anzuschließen

Verwenden Sie das Add-EC2NetworkInterfaceCmdlet.

```
Add-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DeviceIndex 1
```

Netzwerkschnittstelle abhängen

Sie können eine sekundäre Netzwerkschnittstelle, die mit einer EC2 Instance verbunden ist, jederzeit trennen, indem Sie entweder die Seite Instances oder Network Interfaces der EC2 Amazon-Konsole verwenden.

Wenn Sie versuchen, eine Netzwerkschnittstelle, die mit einer Ressource verbunden ist, von einem anderen Dienst zu trennen, z. B. einem Elastic Load Balancing Load Balancer, einer Lambda-Funktion WorkSpace, einem oder einem NAT-Gateway, erhalten Sie die Fehlermeldung, dass Sie nicht berechtigt sind, auf die Ressource zuzugreifen. Um herauszufinden, welcher Service die mit einer Netzwerkschnittstelle verbundene Ressource erstellt hat, überprüfen Sie die Beschreibung der Netzwerkschnittstelle. Wenn Sie die Ressource löschen, wird ihre Netzwerkschnittstelle gelöscht.

Console

Um eine Netzwerkschnittstelle mithilfe der Instanzen-Seite zu trennen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Instance. Überprüfen Sie den Abschnitt Netzwerk interfaces (Netzwerkschnittstellen) des Reiters Networking (Netzwerk), um zu überprüfen, ob die Netzwerkschnittstelle als sekundäre Netzwerkschnittstelle mit einer Instance verbunden ist.
4. Wählen Sie Aktionen, Netzwerk, Netzwerkschnittstelle trennen.
5. Wählen Sie die Netzwerkschnittstelle aus und klicken Sie auf Detach.

Um eine Netzwerkschnittstelle mithilfe der Seite Netzwerkschnittstellen zu trennen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces aus.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Netzwerkschnittstelle. Überprüfen Sie den Abschnitt Instance details (Instance-Details) des Reiters Einzelheiten, um zu überprüfen, ob die Netzwerkschnittstelle als sekundäre Netzwerkschnittstelle mit einer Instance verbunden ist.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Loslösen (Detach).
5. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Trennen.
6. Wenn die Netzwerkschnittstelle nicht von der Instance getrennt wird, können Sie die Option Force detachment (Trennung erzwingen), Aktivieren (Enable) auswählen und den Vorgang erneut ausführen. Wir empfehlen, die Loslösung nur als letzten Ausweg zu erzwingen. Das Erzwingen einer Trennung kann verhindern, dass Sie demselben Index eine andere Netzwerkschnittstelle anfügen, bis Sie die Instance neu starten. Es kann auch verhindern, dass die Instance-Metadaten das Trennen der Netzwerkschnittstelle widerspiegeln, bis Sie die Instance neu starten.

AWS CLI

Um eine Netzwerkschnittstelle zu trennen

Verwenden Sie den folgenden detach-network-interface-Befehl.

```
aws ec2 detach-network-interface --attachment-id eni-attach-016c93267131892c9
```

PowerShell

Um eine Netzwerkschnittstelle zu trennen

Verwenden Sie das Dismount-EC2NetworkInterfaceCmdlet.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-016c93267131892c9
```

Die IP-Adressen für Ihre Netzwerkschnittstellen verwalten

Sie können die folgenden IP-Adressen für Ihre Netzwerkschnittstellen verwalten:

- Elastische IP-Adressen (eine pro IPv4 Privatadresse)
- IPv4 Adressen

- IPv6 adressen

Console

Um die IP-Adressen einer Netzwerkschnittstelle zu verwalten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Netzwerkschnittstelle.
4. Gehen Sie wie folgt vor, um die IPv6 Adressen IPv4 und zu verwalten:
   a. Wählen Sie Actions, Manage IP addresses (IP-Adressen verwalten) aus.
   b. Erweitern Sie die Netzwerkschnittstelle.
   c. Bearbeiten Sie für IPv4 Adressen die IP-Adressen nach Bedarf. Um eine zusätzliche IPv4 Adresse zuzuweisen, wählen Sie Neue IP-Adresse zuweisen und geben Sie dann eine IPv4 Adresse aus dem Subnetzbereich an oder lassen Sie sich eine Adresse AWS auswählen.
   d. (Dual-Stack oder IPv6 nur) Bearbeiten Sie für IPv6 Adressen die IP-Adressen nach Bedarf. Um eine zusätzliche IPv6 Adresse zuzuweisen, wählen Sie Neue IP-Adresse zuweisen und geben Sie dann eine IPv6 Adresse aus dem Subnetzbereich an oder lassen Sie sich eine Adresse AWS auswählen.
   e. Um einer Netzwerkschnittstelle eine öffentliche IPv4 Adresse zuzuweisen oder deren Zuweisung aufzuheben, wählen Sie Öffentliche IP automatisch zuweisen. Sie können dies für jede Netzwerkschnittstelle aktivieren oder deaktivieren, es wirkt sich jedoch nur auf die primäre Netzwerkschnittstelle aus.
   f. (Dual Stack oder IPv6 nur) Wählen Sie IPv6unter Primäre IP zuweisen die Option Aktivieren aus, um eine primäre IPv6 Adresse zuzuweisen. Die erste GUA, die der Netzwerkschnittstelle zugeordnet ist, wird als primäre IPv6 Adresse ausgewählt. Nachdem Sie eine primäre IPv6 Adresse zugewiesen haben, können Sie sie nicht mehr ändern. Diese Adresse ist die primäre IPv6 Adresse, bis die Instance beendet oder die Netzwerkschnittstelle getrennt wird.
   g. Wählen Sie Speichern.
5. Um eine Elastic IP-Adresse zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
   a. Wählen Sie Aktionen, Adresse zuweisen aus.

b. Wählen Sie unter Elastic IP-Adresse die Elastic IP-Adresse aus.

c. Wählen Sie unter Private IPv4 Adresse die private IPv4 Adresse aus, die der Elastic IP-Adresse zugeordnet werden soll.

d. (Optional) Wählen Sie Zulassen einer erneuten Verknüpfung der Elastic IP-Adresse, wenn die Netzwerkschnittstelle derzeit mit einer anderen Instance oder Netzwerkschnittstelle verknüpft ist.

e. Wählen Sie Associate aus.

6. Um die Zuordnung einer Elastic IP-Adresse aufzuheben, gehen Sie folgendermaßen vor:

a. Wählen Sie Actions, Disassociate address aus.

b. Wählen Sie unter Öffentliche IP-Adresse die Elastic IP-Adresse aus.

c. Wählen Sie Disassociate (Zuordnung aufheben) aus.

AWS CLI

Um die IPv4 Adressen zu verwalten

Verwenden Sie den folgenden assign-private-ip-addressesBefehl, um eine IPv4 Adresse zuzuweisen.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-addresses 10.0.0.82
```

Verwenden Sie den folgenden unassign-private-ip-addressesBefehl, um die Zuweisung einer IPv4 Adresse aufzuheben.

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-addresses 10.0.0.82
```

Um die Adressen zu verwalten IPv6

Verwenden Sie den folgenden Befehl assign-ipv6-addresses, um eine Adresse zuzuweisen. IPv6

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
```

```
    --ipv6-addresses 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl unassign-ipv6-addresses, um die Zuweisung einer Adresse aufzuheben. IPv6

```
aws ec2 unassign-ipv6-addresses \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ipv6-addresses 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

Um die Elastic IP-Adresse für die primäre private Adresse zu verwalten IPv4

Verwenden Sie den folgenden Befehl associate-address, um der primären privaten IPv4 Adresse eine Elastic IP-Adresse zuzuordnen.

```
aws ec2 associate-address \
    --allocation-id eipalloc-0b263919b6EXAMPLE \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl disassociate-address, um eine Elastic IP-Adresse von der primären privaten Adresse zu trennen. IPv4

```
aws ec2 disassociate-address --association-id eipassoc-2bebb745a1EXAMPLE
```

PowerShell

Um die Adressen zu verwalten IPv4

Verwenden Sie das Register-EC2PrivateIpAddressCmdlet, um eine IPv4 Adresse zuzuweisen.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

Verwenden Sie das Unregister-EC2PrivateIpAddressCmdlet, um die Zuweisung einer Adresse aufzuheben. IPv4

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

Um die Adressen zu verwalten IPv6

Verwenden Sie das AddressList Cmdlet Register-EC2Ipv6, um eine IPv6 Adresse zuzuweisen.

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6Address 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

Verwenden Sie das AddressList Cmdlet Unregister-EC2Ipv6, um die Zuweisung einer Adresse aufzuheben. IPv6

```
Unregister-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Ipv6Address 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

Um die Elastic IP-Adresse für die primäre private Adresse zu verwalten IPv4

Verwenden Sie das Register-EC2AddressCmdlet, um der primären privaten IPv4 Adresse eine Elastic IP-Adresse zuzuordnen.

```
Register-EC2Address `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -AllocationId eipalloc-0b263919b6EXAMPLE
```

Verwenden Sie das Unregister-EC2AddressCmdlet, um eine Elastic IP-Adresse von der primären privaten Adresse zu trennen. IPv4

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-2bebb745a1EXAMPLE
```

Ändern der Netzwerkschnittstellen-Attribute

Sie können die folgenden Netzwerkschnittstellenattribute ändern:

- Beschreibung
- Sicherheitsgruppen
- Beim Beenden löschen
- Quell-/Zielprüfung
- Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen

Überlegungen

Sie können die Attribute einer vom Anforderer verwalteten Netzwerkschnittstelle nicht ändern.

Console

Um die Attribute der Netzwerkschnittstelle zu ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Netzwerkschnittstelle.
4. Gehen Sie wie folgt vor, um die Beschreibung zu ändern
   a. Wählen Sie Actions (Aktionen), Change description (Beschreibung ändern).
   b. Geben Sie im Feld Description (Beschreibung) eine Beschreibung ein.
   c. Wählen Sie Speichern.
5. Gehen Sie wie folgt vor, um die Sicherheitsgruppen zu ändern:
   a. Wählen Sie Actions (Aktionen), Change security groups (Ändern von Sicherheitsgruppen).
   b. Fügen Sie unter Zugeordnete Sicherheitsgruppen nach Bedarf Sicherheitsgruppen hinzu oder entfernen Sie sie. Die Sicherheitsgruppe und die Netzwerkschnittstelle müssen für dieselbe VPC erstellt werden.
   c. Wählen Sie Speichern.
6. Gehen Sie wie folgt vor, um das Verhalten beim Beenden zu ändern:
   a. Wählen Sie Aktionen, Beendigungsverhalten ändern .
   b. Wählen oder deaktivieren Sie die Option Bei Kündigung löschen, Aktivieren.
   c. Wählen Sie Speichern.
7. Gehen Sie wie folgt vor, um die source/destination Überprüfung zu ändern:
   a. Wählen Sie Actions (Aktionen), Change source/dest check (Ändern Quell-/Zielprüfung).
   b. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Quell- und Zielprüfung.
   c. Wählen Sie Speichern.
8. Gehen Sie wie folgt vor, um die Timeouts bei der Verbindungsverfolgung im Leerlauf zu ändern:

a. Wählen Sie „Aktionen“, „Timeout für die Nachverfolgung inaktiver Verbindungen ändern“.

b. Ändern Sie die Timeout-Werte nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen.

- Timeout für bestehende TCP-Verbindungen: Timeout (in Sekunden) für bestehende TCP-Verbindungen im Leerlauf.
  - Min.: 60 Sekunden
  - Max: 432000 Sekunden
  - Standard: 350 Sekunden für C8GN-Instance-Typen und 432.000 Sekunden für andere Instance-Typen
  - Empfohlen: Weniger als 432000 Sekunden
- UDP-Timeout: Timeout (in Sekunden) für UDP-Datenflüsse im Leerlauf, bei denen Datenverkehr nur in eine Richtung oder nur in einer einzelnen Anforderung-Antwort-Transaktion übermittelt wurde.
  - Min.: 30 Sekunden
  - Max: 60 Sekunden
  - Standard: 30 Sekunden
- UDP-Stream-Timeout: Timeout (in Sekunden) für UDP-Datenflüsse im Leerlauf, die als Streams klassifiziert sind, bei denen mehr als eine Anforderung-Antwort-Transaktion stattgefunden hat.
  - Min.: 60 Sekunden
  - Max: 180 Sekunden
  - Standard: 180 Sekunden

c. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Example Beispiel: Um die Beschreibung zu ändern

Verwenden Sie den folgenden modify-network-interface-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --description "my updated description"
```

Example Beispiel: Um die Sicherheitsgruppen zu ändern

Verwenden Sie den folgenden modify-network-interface-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

Example Beispiel: Um das Verhalten bei der Kündigung zu ändern

Verwenden Sie den folgenden modify-network-interface-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --attachment AttachmentId=eni-attach-43348162abEXAMPLE,DeleteOnTermination=false
```

Example Beispiel: Um die source/destination Überprüfung zu aktivieren

Verwenden Sie den folgenden modify-network-interface-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --source-dest-check
```

Example Beispiel: Um das Timout für die Verbindungsverfolgung im Leerlauf zu ändern

Verwenden Sie den folgenden modify-network-interface-attribute-Befehl. Weitere Informationen finden Sie unter Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --connection-tracking-specification
 TcpEstablishedTimeout=172800,UdpStreamTimeout=90,UdpTimeout=60
```

PowerShell

Example Beispiel: Um die Beschreibung zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2NetworkInterfaceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Description "my updated description"
```

Example Beispiel: Um die Sicherheitsgruppen zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2NetworkInterfaceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Example Beispiel: Um das Verhalten beim Abbruch zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2NetworkInterfaceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -Attachment_AttachmentId eni-attach-43348162abEXAMPLE `
    -Attachment_DeleteOnTermination $false
```

Example Beispiel: Um die Überprüfung zu aktivieren source/destination

Verwenden Sie das Edit-EC2NetworkInterfaceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -SourceDestCheck $true
```

Example Beispiel: So ändern Sie Timeouts für die Verbindungsverfolgung im Leerlauf

Verwenden Sie das Edit-EC2NetworkInterfaceAttributeCmdlet. Weitere Informationen finden Sie unter Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -ConnectionTrackingSpecification_TcpEstablishedTimeout 172800 `
    -ConnectionTrackingSpecification_UdpStreamTimeout 90 `
    -ConnectionTrackingSpecification_UdpTimeout 60
```

Mehrere Netzwerkschnittstellen für Ihre EC2 Amazon-Instances

In den folgenden Fällen ist das Anfügen von mehreren Netzwerkschnittstellen an eine Instance sinnvoll:

- Netzwerkmanagement.
- Netzwerk- und Sicherheits-Appliances.
- Dual-Homed-Instances mit Workloads in verschiedenen Subnetzen oder. VPCs
- Kostengünstigen Hochverfügbarkeitslösungen.

Netzwerkmanagement

In der folgenden Übersicht wird ein Verwaltungsnetzwerk beschrieben, das mit mehreren Netzwerkschnittstellen erstellt wurde.

Kriterien

- Die primäre Netzwerkschnittstelle (zum Beispiel eth0) der Instance verarbeitet den öffentlichen Datenverkehr.
- Die sekundäre Netzwerkschnittstelle der Instance (zum Beispiel eth1) verarbeitet den Backend-Verwaltungsverkehr. Sie ist mit einem separaten Subnetz verbunden, das über restriktivere Zugriffskontrollen verfügt und sich in derselben Availability Zone befindet wie die primäre Netzwerkschnittstelle.

Einstellungen

- Die primäre Netzwerkschnittstelle, welche sich möglicherweise hinter einem Load Balancer befindet, verfügt über eine zugeordnete Sicherheitsgruppe, welche den Zugriff auf den Server über das Internet ermöglicht. Erlauben Sie beispielsweise die TCP-Ports 80 und 443 vom 0.0.0.0/0 oder vom Load Balancer.
- Der sekundären Netzwerkschnittstelle ist einer Sicherheitsgruppe zugeordnet, die nur SSH-Zugriff ermöglicht, der von einem der folgenden Standorte aus initiiert wird:
  - Ein zulässiger Bereich von IP-Adressen, entweder innerhalb der VPC oder aus dem Internet.
  - Ein privates Subnetz innerhalb derselben Availability Zone wie die primäre Netzwerkschnittstelle.
  - Ein Virtual Private Gateway.

> **Note**
>
> Um Failover-Fähigkeiten sicherzustellen, sollten Sie erwägen, IPv4 für eingehenden Datenverkehr auf einer Netzwerkschnittstelle ein sekundäres privates System zu verwenden. Falls eine Instanz ausfällt, können Sie die and/or sekundäre private IPv4 Adresse der Schnittstelle in eine Standby-Instance verschieben.



Netzwerk- und Sicherheitsanwendungen

Für einige Netzwerk- und Sicherheitsanwendungen (z. B. Load Balancer, Network Address Translation (NAT)-Server und Proxy-Server) wird die Konfiguration mit mehreren Netzwerkschnittstellen bevorzugt. Sie können sekundäre Netzwerkschnittstellen erstellen und an Instances anfügen, die diese Arten von Anwendungen ausführen und zusätzliche Schnittstellen mit ihren eigenen öffentlichen und privaten IP-Adressen, Sicherheitsgruppen und Quell-/Zielprüfung konfigurieren.

Dual-homed-Instances mit Workloads in verschiedenen Subnetzen

Sie können eine Netzwerkschnittstelle auf jedem Ihrer Webserver einrichten, der mit einem Netzwerk der mittleren Schicht verbunden ist, in dem sich ein Anwendungsserver befindet. Der Anwendungsserver kann auch doppelt mit einem Backend-Netzwerk (Subnetz), in dem sich der Datenbankserver befindet, vernetzt sein. Statt Netzwerkpakete durch die doppelt vernetzten Instances weiterzuleiten, empfängt und verarbeitet jede doppelt vernetzte Instance Anfragen vom Frontend, stellt eine Verbindung zum Backend her und sendet die Anfragen dann an die Server im Backend-Netzwerk.

Dual-Homed-Instances mit unterschiedlichen Workloads VPCs im selben Konto

Sie können eine EC2 Instance in einer VPC starten und eine sekundäre ENI von einer anderen VPC aus anhängen, sofern sich die Netzwerkschnittstelle in derselben Availability Zone wie die Instance befindet. Auf diese Weise können Sie mehrfach vernetzte Instances VPCs mit unterschiedlichen Netzwerk- und Sicherheitskonfigurationen erstellen. Sie können keine mehrfach vernetzten Instanzen in verschiedenen VPCs Konten erstellen. AWS

In den folgenden Anwendungsfällen können Sie doppelt vernetzte VPCs Instanzen verwenden:

- Überwindung von CIDR-Überschneidungen zwischen zwei VPCs , die nicht miteinander verbunden werden können: Sie können ein sekundäres CIDR in einer VPC nutzen und es einer Instance ermöglichen, über zwei nicht überlappende IP-Bereiche zu kommunizieren.
- Connect mehrere VPCs innerhalb eines einzigen Kontos: Ermöglicht die Kommunikation zwischen einzelnen Ressourcen, die normalerweise durch VPC-Grenzen getrennt wären.

Niedrige Budgetlösung mit hoher Verfügbarkeit

Wenn eine Ihrer Instances, die eine bestimmte Funktion erfüllt, ausfällt, besteht folgende Möglichkeit: Die zugehörige Netzwerkschnittstelle kann an eine Ersatz-Instance oder eine Hot Standby-

Instance, die für die gleiche Funktion vorkonfiguriert wurde, angefügt werden, um den Service schnell wiederherzustellen. Sie können eine Netzwerkschnittstelle beispielsweise als primäre oder sekundäre Netzwerkschnittstelle für einen kritischen Service wie eine Datenbank- oder NAT-Instance verwenden. Wenn für die Instance ein Fehler auftritt (bzw. für den Code, der für Sie ausgeführt wird), können Sie die Netzwerkschnittstelle an eine Hot Standby-Instance anfügen. Da die Schnittstelle ihre privaten IP-Adressen, Elastic IP-Adressen und MAC-Adressen beibehält, fließt der Netzwerkdatenverkehr zur Standby-Instance, sobald Sie die Netzwerkschnittstelle an die Ersatz-Instance angefügt haben. Zwischen dem Ausfall der Instance und dem Anfügen der Netzwerkschnittstelle an die Standby-Instance fällt die Verbindung für Benutzer kurzzeitig aus. Es sind jedoch keine Änderungen an der Routing-Tabelle oder an Ihrem DNS-Server erforderlich.

Vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen

Eine vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstelle ist eine Netzwerkschnittstelle, die ein AWS-Service in Ihrer VPC für Sie erstellt. Die Netzwerkschnittstelle ist mit einer Ressource für einen anderen Dienst verknüpft, z. B. einer DB-Instance von Amazon RDS, einem NAT-Gateway oder einem Schnittstellen-VPC-Endpunkt von AWS PrivateLink.

Überlegungen

- Sie können die vom Anforderer verwalteten Netzwerkschnittstellen in Ihrem Konto anzeigen. Sie können Tags hinzufügen oder entfernen, aber Sie können andere Eigenschaften einer vom Anforderer verwalteten Netzwerkschnittstelle nicht ändern.
- Sie können eine vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstelle nicht trennen.
- Wenn Sie die Ressource löschen, die einer vom Anforderer verwalteten Netzwerkschnittstelle zugeordnet ist, wird AWS-Service die Netzwerkschnittstelle getrennt und gelöscht. Wenn der Service eine Netzwerkschnittstelle getrennt hat, sie jedoch nicht gelöscht hat, können Sie die getrennte Netzwerkschnittstelle löschen.

Console

So zeigen Sie vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Network & Security (Netzwerk und Sicherheit) auf Network Interfaces (Netzwerkschnittstellen).
3. Wählen Sie die ID der Netzwerkschnittstelle aus, um die Detailseite zu öffnen.

4. Im Folgenden finden Sie die Schlüsselfelder, mit denen Sie den Zweck der Netzwerkschnittstelle ermitteln können:

   - Beschreibung: Eine Beschreibung vom AWS -Dienst, der die Schnittstelle erstellt hat. Zum Beispiel: „VPC Endpoint Interface vpce 089f2123488812123“.
   - Vom Anforderer verwaltet: Gibt an, ob die Netzwerkschnittstelle von verwaltet wird. AWS
   - Anforderer-ID: Der Alias oder die AWS Konto-ID des Prinzipals oder Dienstes, der die Netzwerkschnittstelle erstellt hat. Wenn Sie die Netzwerkschnittstelle erstellt haben, ist dies Ihre AWS-Konto ID. Andernfalls hat ein anderer Prinzipal oder Dienst sie erstellt.

AWS CLI

Um die vom Anforderer verwalteten Netzwerkschnittstellen anzuzeigen

Verwenden Sie den describe-network-interfaces-Befehl wie folgt:

```
aws ec2 describe-network-interfaces \
    --filters "Name=requester-managed,Values=true" \
    --query "NetworkInterfaces[*].[Description, InterfaceType]" \
    --output table
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe, die die Schlüsselfelder anzeigt, mit denen Sie den Zweck der Netzwerkschnittstelle ermitteln können: `Description` und `InterfaceType`.

```
-------------------------------------------------------------------------------
|                          DescribeNetworkInterfaces                          |
+-----------------------------------------------------+-------------------------+
|  VPC Endpoint Interface: vpce-0f00567fa8477a1e6     |  interface              |
|  VPC Endpoint Interface vpce-0d8ddce4be80e4474      |  interface              |
|  VPC Endpoint Interface vpce-078221a1e27d1ea5b      |  vpc_endpoint           |
|  Resource Gateway Interface rgw-0bba03f3d56060135   |  interface              |
|  VPC Endpoint Interface: vpce-0cc199f605eaeace7     |  interface              |
|  VPC Endpoint Interface vpce-019b90d6f16d4f958      |  interface              |
+-----------------------------------------------------+-------------------------+
```

PowerShell

Um vom Anforderer verwaltete Netzwerkschnittstellen anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2NetworkInterfaceCmdlet wie folgt.

```
Get-EC2NetworkInterface -Filter @{Name="requester-managed"; Values="true"} | Select
 Description, InterfaceType
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe mit den wichtigsten Feldern, anhand derer Sie den Zweck einer Netzwerkschnittstelle bestimmen können: `Description` und. `InterfaceType`

```
Description                                        InterfaceType
-----------                                        -------------
VPC Endpoint Interface: vpce-0f00567fa8477a1e6   interface
VPC Endpoint Interface vpce-0d8ddce4be80e4474    interface
VPC Endpoint Interface vpce-078221a1e27d1ea5b    vpc_endpoint
Resource Gateway Interface rgw-0bba03f3d56060135 interface
VPC Endpoint Interface: vpce-0cc199f605eaeace7   interface
VPC Endpoint Interface vpce-019b90d6f16d4f958    interface
```

Präfix-Delegierung für EC2 Amazon-Netzwerkschnittstellen

Sie können Ihren Netzwerkschnittstellen entweder automatisch IPv4 oder manuell einen privaten Bereich oder einen IPv6 CIDR-Bereich zuweisen. Durch das Zuweisen von Präfixen können Sie die Verwaltung von Anwendungen skalieren und vereinfachen, einschließlich Container- und Netzwerkanwendungen, für die mehrere IP-Adressen in einer Instance erforderlich sind. Weitere Informationen zu IPv4 und IPv6 Adressen finden Sie unterIP-Adressierung der EC2 Amazon-Instanz.

Die folgenden Zuweisungs-Optionen sind verfügbar:

- Automatische Zuweisung — AWS wählt das Präfix aus und weist es Ihrer Netzwerkschnittstelle zu. Wenn das Subnetz für die Netzwerkschnittstelle eine Subnetz-CIDR-Reservierung vom Typ hat`prefix`, wählen wir die Präfixe aus der Subnetz-CIDR-Reservierung aus. Andernfalls wählen wir sie aus dem CIDR-Subnetzbereich aus.
- Manuelle Zuweisung — Sie geben das Präfix an und AWS überprüfen, ob es nicht bereits anderen Ressourcen zugewiesen ist, bevor Sie es Ihrer Netzwerkschnittstelle zuweisen.

Die Zuweisung von Präfixen hat folgende Vorteile:

- Erhöhte IP-Adressen auf einer Netzwerkschnittstelle – Wenn Sie ein Präfix verwenden, weisen Sie im Gegensatz zu einzelnen IP-Adressen einen Block von IP-Adressen zu. Dadurch wird die Anzahl der IP-Adressen für eine Netzwerkschnittstelle erhöht.

- Vereinfachte VPC Verwaltung für Container – In Containeranwendungen benötigt jeder Container eine eindeutige IP-Adresse. Das Zuweisen von Präfixen zu Ihrer Instance vereinfacht die Verwaltung Ihrer Instance VPCs, da Sie Container starten und beenden können, ohne Amazon EC2 APIs für individuelle IP-Zuweisungen anrufen zu müssen.

Inhalt

- Grundlagen
- Überlegungen
- Präfixe für Ihre Netzwerkschnittstellen verwalten
  - Präfixe während der Erstellung der Netzwerkschnittstelle zuweisen
  - Präfixe einer vorhandenen Netzwerkschnittstelle zuweisen
  - Entfernen Sie Präfixe von Ihren Netzwerkschnittstellen

Grundlagen

- Sie können neuen oder vorhandenen Netzwerkschnittstellen ein Präfix zuweisen.
- Wenn Sie Präfixe verwenden möchten, weisen Sie Ihrer Netzwerkschnittstelle ein Präfix zu, fügen die Netzwerkschnittstelle Ihrer Instance an und konfigurieren dann das Betriebssystem.
- Wenn Sie die Option zum Angeben eines Präfix auswählen, muss das Präfix folgende Anforderungen erfüllen:
  - Das IPv4 Präfix, das Sie angeben können, ist. `/28`
  - Das IPv6 Präfix, das Sie angeben können, ist`/80`.
  - Das Präfix befindet sich im Subnetz-CIDR der Netzwerkschnittstelle und überschneidet sich nicht mit anderen Präfixen oder IP-Adressen, die vorhandenen Ressourcen im Subnetz zugewiesen sind.
- Sie können der primären oder sekundären Netzwerkschnittstelle ein Präfix zuweisen.
- Sie können einer Netzwerkschnittstelle eine Elastic IP-Adresse zuweisen, deren ein Präfix zugewiesen ist.
- Sie können dem IP-Adressteil des zugewiesenen Präfix auch eine Elastic-IP-Adresse zuweisen.
- Wir lösen den privaten DNS-Hostnamen einer Instanz in die primäre private IPv4 Adresse auf.
- Wir weisen jeder privaten IPv4 Adresse für eine Netzwerkschnittstelle, einschließlich der Adressen aus Präfixen, das folgende Format zu:
  - `us-east-1`-Region

```
ip-private-ipv4-address.ec2.internal
```

- Alle anderen Regionen

```
ip-private-ipv4-address.region.compute.internal
```

Überlegungen

Berücksichtigen Sie Folgendes, wenn Sie Präfixe verwenden:

- Netzwerkschnittstellen mit Präfixen werden mit Nitro-basierten Instances unterstützt.
- Präfixe für Netzwerkschnittstellen müssen IPv6 Adressen oder private IPv4 Adressen verwenden.
- Die maximale Anzahl der IP-Adressen, die Sie einer Netzwerkschnittstelle zuweisen können, hängt vom Instance-Typ ab. Jedes Präfix, das Sie einer Netzwerkschnittstelle zuweisen, zählt als eine IP-Adresse. Beispielsweise hat eine `c5.large` Instanz ein Limit an `10` IPv4 Adressen pro Netzwerkschnittstelle. Jede Netzwerkschnittstelle für diese Instanz hat eine primäre IPv4 Adresse. Wenn eine Netzwerkschnittstelle keine sekundären IPv4 Adressen hat, können Sie der Netzwerkschnittstelle bis zu 9 Präfixe zuweisen. Für jede weitere IPv4 Adresse, die Sie einer Netzwerkschnittstelle zuweisen, können Sie der Netzwerkschnittstelle ein Präfix weniger zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Maximale IP-Adressen pro Netzwerkschnittstelle.
- Präfixe sind in source/destination Prüfungen enthalten.
- Sie müssen Ihr Betriebssystem so konfigurieren, dass es mit Netzwerkschnittstellen mit Präfixen arbeitet. Beachten Sie Folgendes:
  - Einige Amazon Linux-Versionen AMIs enthalten zusätzliche Skripts, die von installiert wurden AWS, bekannt als`ec2-net-utils`. Mit diesen Skripts kann die Konfiguration Ihrer Netzwerkschnittstellen optional automatisiert werden. Diese Skripts stehen nur für Amazon Linux zur Verfügung.
  - Für Container können Sie ein Container Network Interface (CNI) für das Kubernetes-Plug-in verwenden oder `dockerd`, wenn Sie Docker verwenden, um Ihre Container zu verwalten.

Präfixe für Ihre Netzwerkschnittstellen verwalten

Wenn Sie einer Netzwerkschnittstelle Präfixe zuweisen, können Sie wählen, ob wir die Präfixe automatisch zuweisen lassen oder ob Sie benutzerdefinierte Präfixe angeben möchten.
Wenn Sie uns die automatische Zuweisung von Präfixen gestatten und das Subnetz für die

Netzwerkschnittstelle eine Subnetz-CIDR-Reservierung vom Typ hat`prefix`, wählen wir die Präfixe aus der Subnetz-CIDR-Reservierung aus. Andernfalls wählen wir sie aus dem CIDR-Bereich des Subnetzes aus.

Aufgaben

- Präfixe während der Erstellung der Netzwerkschnittstelle zuweisen
- Präfixe einer vorhandenen Netzwerkschnittstelle zuweisen
- Entfernen Sie Präfixe von Ihren Netzwerkschnittstellen

Präfixe während der Erstellung der Netzwerkschnittstelle zuweisen

Sie können automatische oder benutzerdefinierte Präfixe zuweisen, wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle erstellen.

Console

So weisen Sie automatische Präfixe während der Erstellung der Netzwerkschnittstelle zu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces aus.
3. Klicken Sie auf Create network interface (Netzwerkschnittstellen erstellen).
4. Geben Sie eine Beschreibung für die Netzwerkschnittstelle ein, wählen Sie das Subnetz aus, in dem die Netzwerkschnittstelle erstellt werden soll, und konfigurieren Sie die privaten IPv6 Adressen IPv4 und Adressen.
5. Erweiterten Sie Advanced settings (Erweiterte Einstellungen).
6. Gehen Sie für die IPv4 Präfix-Delegierung wie folgt vor:
   - Um automatisch ein IPv4 Präfix zuzuweisen, wählen Sie Automatisch zuweisen. Geben Sie unter Anzahl der IPv4 Präfixe die Anzahl der zuzuweisenden Präfixe ein.
   - Um ein bestimmtes IPv4 Präfix zuzuweisen, wählen Sie Benutzerdefiniert. Wählen Sie dann Hinzufügen eines Präfix und geben Sie das Präfix ein.
7. Gehen Sie für die IPv6 Präfix-Delegierung wie folgt vor:
   - Um automatisch ein IPv6 Präfix zuzuweisen, wählen Sie Automatisch zuweisen. Geben Sie unter Anzahl der IPv6 Präfixe die Anzahl der zuzuweisenden Präfixe ein.
   - Um ein bestimmtes IPv6 Präfix zuzuweisen, wählen Sie Benutzerdefiniert. Wählen Sie dann Hinzufügen eines Präfix und geben Sie das Präfix ein.

> **Note**
>
> IPv6 Die Präfix-Delegierung wird nur angezeigt, wenn das ausgewählte Subnetz für IPv6 aktiviert ist.

8. Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die der Netzwerkschnittstelle zugeordnet werden sollen, und weisen Sie ggf. Ressourcen-Tags zu.
9. Klicken Sie auf Create network interface (Netzwerkschnittstellen erstellen).

AWS CLI

Um automatische IPv4 Präfixe bei der Erstellung der Netzwerkschnittstelle zuzuweisen

Verwenden Sie den create-network-interfaceBefehl und stellen Sie `--ipv4-prefix-count` die Anzahl der IPv4 Präfixe ein, die zugewiesen werden sollen AWS . AWS Weist im folgenden Beispiel ein Präfix zu IPv4 .

```
aws ec2 create-network-interface \
--subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
--description "IPv4 automatic example" \
--ipv4-prefix-count 1
```

Um bei der Erstellung der IPv4 Netzwerkschnittstelle bestimmte Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie den create-network-interfaceBefehl und stellen Sie `--ipv4-prefixes` die Präfixe ein. AWS wählt IPv4 Adressen aus diesem Bereich aus. Im folgenden Beispiel lautet das Präfix-CIDR 10.0.0.208/28.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
    --description "IPv4 manual example" \
    --ipv4-prefixes Ipv4Prefix=10.0.0.208/28
```

Um automatische IPv6 Präfixe bei der Erstellung der Netzwerkschnittstelle zuzuweisen

Verwenden Sie den create-network-interfaceBefehl und stellen Sie `--ipv6-prefix-count` die Anzahl der IPv6 Präfixe ein, die zugewiesen werden sollen AWS . AWS Weist im folgenden Beispiel ein Präfix zu IPv6 .

```
aws ec2 create-network-interface \
--subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
--description "IPv6 automatic example" \
--ipv6-prefix-count 1
```

Um bei der Erstellung der IPv6 Netzwerkschnittstelle bestimmte Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie den create-network-interfaceBefehl und stellen Sie `--ipv6-prefixes` die Präfixe ein. AWS wählt IPv6 Adressen aus diesem Bereich aus. Im folgenden Beispiel lautet das Präfix-CIDR 2600:1f13:fc2:a700:1768::/80.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-047cfed18eEXAMPLE \
    --description "IPv6 manual example" \
    --ipv6-prefixes Ipv6Prefix=2600:1f13:fc2:a700:1768::/80
```

PowerShell

Um automatische IPv4 Präfixe bei der Erstellung der Netzwerkschnittstelle zuzuweisen

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet und legen Sie die Anzahl der IPv4 Präfixe fest`Ipv4PrefixCount`, die zugewiesen werden sollen. AWS AWS Weist im folgenden Beispiel ein Präfix zu. IPv4

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId 'subnet-047cfed18eEXAMPLE' `
    -Description 'IPv4 automatic example' `
    -Ipv4PrefixCount 1
```

Um bei der Erstellung der IPv4 Netzwerkschnittstelle bestimmte Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet und legen Sie die Präfixe fest`Ipv4Prefix`. AWS wählt IPv4 Adressen aus diesem Bereich aus. Im folgenden Beispiel lautet das Präfix-CIDR 10.0.0.208/28.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId 'subnet-047cfed18eEXAMPLE' `
    -Description 'IPv4 manual example' `
    -Ipv4Prefix (New-Object `
        -TypeName Amazon.EC2.Model.Ipv4PrefixSpecificationRequest `
```

```
        -Property @{Ipv4Prefix = '10.0.0.208/28'})
```

Um automatische IPv6 Präfixe bei der Erstellung der Netzwerkschnittstelle zuzuweisen

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet und legen Sie die Anzahl der IPv6 Präfixe fest`Ipv6PrefixCount`, die zugewiesen werden sollen. AWS AWS Weist im folgenden Beispiel ein Präfix zu. IPv6

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId 'subnet-047cfed18eEXAMPLE' `
    -Description 'IPv6 automatic example' `
    -Ipv6PrefixCount 1
```

Um bei der Erstellung der IPv6 Netzwerkschnittstelle bestimmte Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet und legen Sie die Präfixe fest`Ipv6Prefixes`. AWS wählt IPv6 Adressen aus diesem Bereich aus. Im folgenden Beispiel lautet das Präfix-CIDR 2600:1f13:fc2:a700:1768::/80.

```
Import-Module AWS.Tools.EC2
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId 'subnet-047cfed18eEXAMPLE' `
    -Description 'IPv6 manual example' `
    -Ipv6Prefix (New-Object `
        -TypeName Amazon.EC2.Model.Ipv6PrefixSpecificationRequest `
        -Property @{Ipv6Prefix = '2600:1f13:fc2:a700:1768::/80'})
```

Präfixe einer vorhandenen Netzwerkschnittstelle zuweisen

Sie können einer vorhandenen Netzwerkschnittstelle automatische oder benutzerdefinierte Präfixe zuweisen.

Console

So weisen Sie einer vorhandenen Netzwerkschnittstelle automatische Präfixe zu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces (Netzwerkschnittstellen) aus.
3. Wählen Sie die Netzwerkschnittstelle aus, der Sie die Präfixe zuweisen möchten, und wählen Sie Aktionen, Präfixe verwaltenaus.

4. Gehen Sie für die IPv4 Präfix-Delegierung wie folgt vor:
   - Um automatisch ein IPv4 Präfix zuzuweisen, wählen Sie Automatisch zuweisen. Geben Sie unter Anzahl der IPv4 Präfixe die Anzahl der zuzuweisenden Präfixe ein.
   - Um ein bestimmtes IPv4 Präfix zuzuweisen, wählen Sie Benutzerdefiniert. Wählen Sie dann Hinzufügen eines Präfix und geben Sie das Präfix ein.
5. Gehen Sie für die IPv6 Präfix-Delegierung wie folgt vor:
   - Um automatisch ein IPv6 Präfix zuzuweisen, wählen Sie Automatisch zuweisen. Geben Sie unter Anzahl der IPv6 Präfixe die Anzahl der zuzuweisenden Präfixe ein.
   - Um ein bestimmtes IPv6 Präfix zuzuweisen, wählen Sie Benutzerdefiniert. Wählen Sie dann Hinzufügen eines Präfix und geben Sie das Präfix ein.

   > **Note**
   >
   > IPv6 Die Präfix-Delegierung wird nur angezeigt, wenn das ausgewählte Subnetz für IPv6 aktiviert ist.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl assign-ipv6-addresses, um Präfixe zuzuweisen, und den Befehl, um vorhandenen Netzwerkschnittstellen IPv6 Präfixe zuzuweisen. assign-private-ip-addresses IPv4

Um einer vorhandenen Netzwerkschnittstelle automatische Präfixe zuzuweisen IPv4

Verwenden Sie den assign-private-ip-addressesBefehl und stellen Sie `--ipv4-prefix-count` die Anzahl der IPv4 Präfixe ein, die zugewiesen werden sollen AWS . AWS Weist im folgenden Beispiel ein Präfix zu IPv4 .

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
--network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
--ipv4-prefix-count 1
```

Um einer vorhandenen IPv4 Netzwerkschnittstelle bestimmte Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie den assign-private-ip-addressesBefehl und stellen Sie `--ipv4-prefixes` das Präfix ein. AWS wählt IPv4 Adressen aus diesem Bereich aus. Im folgenden Beispiel lautet das Präfix-CIDR 10.0.0.208/28.

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses \
--network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
--ipv4-prefixes 10.0.0.208/28
```

Um einer vorhandenen IPv6 Netzwerkschnittstelle automatische Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie den Befehl assign-ipv6-addresses und stellen Sie die Anzahl der Präfixe ein`--ipv6-prefix-count`, die zugewiesen werden sollen. IPv6 AWS Weist im folgenden Beispiel ein Präfix zu. AWS IPv6

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
--network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
--ipv6-prefix-count 1
```

Um einer vorhandenen IPv6 Netzwerkschnittstelle bestimmte Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie den Befehl assign-ipv6-addresses und setzen Sie ihn auf das Präfix. `--ipv6-prefixes` AWS wählt Adressen aus diesem Bereich aus IPv6 . Im folgenden Beispiel lautet das Präfix-CIDR 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80.

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses \
--network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
--ipv6-prefixes 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80
```

PowerShell

Um einer vorhandenen IPv4 Netzwerkschnittstelle automatische Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie das Register-EC2PrivateIpAddressCmdlet und legen Sie die Anzahl der IPv4 Präfixe fest`Ipv4PrefixCount`, die zugewiesen werden sollen. AWS AWS Weist im folgenden Beispiel ein Präfix zu. IPv4

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv4PrefixCount 1
```

Um einer vorhandenen IPv4 Netzwerkschnittstelle bestimmte Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie das Register-EC2PrivateIpAddressCmdlet und legen Sie das Präfix fest`Ipv4Prefix`. AWS wählt IPv4 Adressen aus diesem Bereich aus. Im folgenden Beispiel lautet das Präfix-CIDR 10.0.0.208/28.

```
Register-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv4Prefix '10.0.0.208/28'
```

Um einer vorhandenen IPv6 Netzwerkschnittstelle automatische Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie das AddressList Cmdlet Register-EC2Ipv6 und legen Sie die Anzahl der IPv4 Präfixe fest`Ipv6PrefixCount`, die zugewiesen werden sollen. AWS AWS Weist im folgenden Beispiel ein Präfix zu. IPv6

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv6PrefixCount 1
```

Um einer vorhandenen IPv6 Netzwerkschnittstelle bestimmte Präfixe zuzuweisen

Verwenden Sie das AddressList Cmdlet Register-EC2Ipv6 und legen Sie das Präfix fest`Ipv6Prefix`. AWS wählt IPv6 Adressen aus diesem Bereich aus. Im folgenden Beispiel lautet das Präfix-CIDR 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80.

```
Register-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv6Prefix '2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80'
```

Entfernen Sie Präfixe von Ihren Netzwerkschnittstellen

Sie können Präfixe von einer vorhandenen Netzwerkschnittstelle entfernen.

Console

So entfernen Sie die Präfixe einer Netzwerkschnittstelle

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces aus.
3. Wählen Sie die Netzwerkschnittstelle aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Präfixe verwalten.
5. Um bei der IPv4 Präfix-Delegierung bestimmte Präfixe zu entfernen, wählen Sie neben den zu entfernenden Präfixen die Option Zuweisung aufheben aus. Um alle Präfixe zu entfernen, wählen Sie Nicht zuweisen aus.

6. Um bei der IPv6 Präfix-Delegierung bestimmte Präfixe zu entfernen, wählen Sie neben den zu entfernenden Präfixen die Option Zuweisung aufheben aus. Um alle Präfixe zu entfernen, wählen Sie Nicht zuweisen aus.

> **Note**
>
> IPv6 Die Präfixdelegierung wird nur angezeigt, wenn das ausgewählte Subnetz für aktiviert ist. IPv6

7. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Sie können den Befehl unassign-ipv6-addresses verwenden, um Präfixe zu entfernen, und die unassign-private-ip-addressesBefehle, um IPv6 Präfixe von Ihren vorhandenen Netzwerkschnittstellen zu entfernen. IPv4

Um Präfixe von einer Netzwerkschnittstelle zu entfernen IPv4

Verwenden Sie den unassign-private-ip-addressesBefehl und stellen Sie das Präfix CIDR ein`--ipv4-prefix`, um es zu entfernen.

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses \
--network-interface-id eni-081fbb4095EXAMPLE \
--ipv4-prefixes 10.0.0.176/28
```

Um IPv6 Präfixe von einer Netzwerkschnittstelle zu entfernen

Verwenden Sie den Befehl unassign-ipv6-addresses und stellen `--ipv6-prefix` Sie ihn auf das Präfix CIDR ein, um es zu entfernen.

```
aws ec2 unassign-ipv6-addresses \
--network-interface-id eni-00d577338cEXAMPLE \
--ipv6-prefix 2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80
```

PowerShell

Um Präfixe von einer Netzwerkschnittstelle zu entfernen IPv4

Verwenden Sie das Unregister-EC2PrivateIpAddressCmdlet und legen Sie das Präfix `Ipv4Prefix` CIDR für das Entfernen fest.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv4Prefix '10.0.0.208/28'
```

Um IPv6 Präfixe von einer Netzwerkschnittstelle zu entfernen

Verwenden Sie das AddressList Cmdlet Unregister-EC2Ipv6 und legen Sie es `Ipv6Prefix` auf das Präfix CIDR fest, um es zu entfernen.

```
Unregister-EC2Ipv6AddressList `
    -NetworkInterfaceId 'eni-00d577338cEXAMPLE' `
    -Ipv6Prefix '2600:1f13:fc2:a700:18bb::/80'
```

Löschen einer Netzwerkschnittstelle

Durch das Löschen einer Netzwerkschnittstelle werden alle mit der Schnittstelle verknüpften Attribute entfernt und sämtliche privaten IP-Adressen oder Elastic IP-Adressen freigegeben, damit diese von einer anderen Instance verwendet werden können.

Sie können eine verwendete Netzwerkschnittstelle nicht löschen. Zuerst müssen Sie die Netzwerkschnittstelle trennen.

Console

Um eine Netzwerkschnittstelle zu löschen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Network Interfaces aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Netzwerkschnittstelle und wählen Sie dann Actions (Aktionen), Delete (Löschen) aus.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Delete (Löschen).

AWS CLI

Um eine Netzwerkschnittstelle zu löschen

Verwenden Sie den folgenden delete-network-interface-Befehl.

```
aws ec2 delete-network-interface --network-interface-id eni-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine Netzwerkschnittstelle zu löschen

Verwenden Sie das Remove-EC2NetworkInterfaceCmdlet.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0
```

Netzwerkbandbreite der EC2 Amazon-Instance

Spezifikationen der Instance-Bandbreite gelten sowohl für eingehenden als auch für ausgehenden Datenverkehr der Instance. Wenn eine Instance beispielsweise eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s spezifiziert, bedeutet dies, dass sie über eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s für eingehenden Datenverkehr und gleichzeitig über bis zu 10 Gbit/s für ausgehenden Datenverkehr verfügt. Die Netzwerkbandbreite, die einer EC2 Instance zur Verfügung steht, hängt von mehreren Faktoren ab, und zwar wie folgt.

Multi-Flow-Datenverkehr

Die Bandbreite für Multi-Flow-Verkehr ist auf 50% der verfügbaren Bandbreite für Datenverkehr begrenzt, der über ein Internet-Gateway oder ein lokales Gateway für Instances mit 32 oder mehr V oder 5 Gbit/s fließtCPUs, je nachdem, welcher Wert größer ist. Für Instances mit weniger als 32 V CPUs ist die Bandbreite auf 5 Gbit/s begrenzt.

Single-Flow-Datenverkehr

Die Bandbreite für Single-Flow-Verkehr ist auf 5 Gbit/s begrenzt, wenn sich Instances nicht in derselben Cluster-Platzierungsgruppe befinden. Um die Latenz zu verringern und die Single-Flow-Bandbreite zu erhöhen, versuchen Sie Folgendes:

- Verwenden Sie eine Cluster-Placement-Gruppe, um eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s für Instances innerhalb derselben Platzierungsgruppe zu erreichen.
- Richten Sie mehrere Pfade zwischen zwei Endpunkten ein, um mit Multipath TCP (MPTCP) eine höhere Bandbreite zu erreichen.

- Konfigurieren Sie ENA Express für berechtigte Instances innerhalb desselben Subnetzes, um bis zu 25 Gbit/s zwischen diesen Instances zu erreichen.

> **Note**
>
> Ein einzelner Ablauf wird als eindeutiger 5-Tupel-TCP- oder UDP-Ablauf betrachtet. Bei anderen Protokollen, die dem IP-Header folgen, wie z. B. `GRE` oder `IPsec`, wird das 3-Tupel aus Quell-IP, Ziel-IP und nächstem Protokoll verwendet, um einen Ablauf zu definieren.

Verfügbare Instance-Bandbreite

Die verfügbare Netzwerkbandbreite einer Instance hängt von der Anzahl der V ab, über CPUs die sie verfügt. Eine `m5.8xlarge` Instance hat beispielsweise eine Netzwerkbandbreite von 32 V CPUs und 10 Gbit/s, und eine `m5.16xlarge` Instance hat eine Netzwerkbandbreite von 64 V CPUs und 20 Gbit/s. Instances erreichen diese Bandbreite jedoch möglicherweise nicht, beispielsweise, wenn sie Netzwerkzuteilungen auf Instance-Ebene überschreiten, z. B. bei den Paketen pro Sekunde oder der Anzahl verfolgter Verbindungen. Wie viel der verfügbaren Bandbreite der Traffic nutzen kann, hängt von der Anzahl von v CPUs und dem Ziel ab. Eine `m5.16xlarge` Instance hat beispielsweise 64 VCPUs, sodass der Datenverkehr zu einer anderen Instance in der Region die gesamte verfügbare Bandbreite (20 Gbit/s) nutzen kann. Der Datenverkehr, der über ein Internet-Gateway oder ein lokales Gateway ausgeführt wird, kann jedoch nur 50 % der verfügbaren Bandbreite (10 Gbit/s) nutzen.

In der Regel wird für Instances mit 16 V CPUs oder weniger (Größe `4xlarge` und kleiner) dokumentiert, dass sie „bis zu“ eine bestimmte Bandbreite haben, zum Beispiel „bis zu 10 Gbit/s“. Diese Instances haben eine Basisbandbreite. Um zusätzlichen Bedarf zu decken, können sie einen Netzwerk-I/O-Guthabenmechanismus nutzen, der ihre Basisbandbreite übersteigt. Instances können Aufteilungsbandbreite für einen begrenzten Zeitraum verwenden, in der Regel zwischen 5 und 60 Minuten, abhängig von der Instancegröße.

Eine Instance erhält beim Start die maximale Anzahl an I/O Netzwerk-Credits. Wenn die Instance ihr I/O Netzwerkguthaben aufgebraucht hat, kehrt sie zu ihrer Basisbandbreite zurück. Eine laufende Instance verdient immer dann I/O Netzwerkguthaben, wenn sie weniger Netzwerkbandbreite als ihre Basisbandbreite verwendet. Für eine gestoppte Instance werden keine I/O Netzwerkguthaben gutgeschrieben. Instance Burst basiert auf bestem Aufwand, selbst wenn für die Instance Credits verfügbar sind, da die Burstbandbreite eine gemeinsam genutzte Ressource ist.

Es gibt separate I/O Netzwerkguthabenbereiche für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr.

Basis- und Burst-Netzwerkleistung

Der Amazon EC2 Instance Types Guide beschreibt die Netzwerkleistung für jeden Instance-Typ sowie die Basis-Netzwerkbandbreite, die für Instances verfügbar ist, die Burst-Bandbreite verwenden können. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Netzwerkspezifikationen – Allgemeiner Zweck
- Netzwerkspezifikationen – Für Datenverarbeitungsleistung optimiert
- Netzwerkspezifikationen – Arbeitsspeicheroptimiert
- Netzwerkspezifikationen – Speicheroptimiert
- Netzwerkspezifikationen – Beschleunigte Datenverarbeitung
- Netzwerkspezifikationen – Hochleistungs-Datenverarbeitung
- Netzwerkspezifikationen – Vorgängergeneration

Alternativ hierzu können Sie auch ein Befehlszeilen-Tool verwenden, um diese Information zu erhalten. Die EC2 Amazon-Konsole zeigt nicht die Basis-Netzwerkbandbreite eines Instance-Typs an.

AWS CLI

Sie können den describe-instance-typesBefehl verwenden, um Informationen zu einem Instance-Typ anzuzeigen. Im folgenden Beispiel werden Informationen zur Netzwerkleistung für alle C5-Instances angezeigt.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=c5.*" \
    --query "InstanceTypes[].[InstanceType, NetworkInfo.NetworkPerformance,
 NetworkInfo.NetworkCards[0].BaselineBandwidthInGbps] | sort_by(@,&[2])" \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Wenn Ihrer Ausgabe die Basisbandbreite fehlt, aktualisieren Sie auf die neueste Version der AWS CLI.

```
-----------------------------------------------
|           DescribeInstanceTypes           |
+--------------+--------------------+-------+
```

```
|  c5.large    |  Up to 10 Gigabit  |  0.75 |
|  c5.xlarge   |  Up to 10 Gigabit  |  1.25 |
|  c5.2xlarge  |  Up to 10 Gigabit  |  2.5  |
|  c5.4xlarge  |  Up to 10 Gigabit  |  5.0  |
|  c5.9xlarge  |  12 Gigabit        |  12.0 |
|  c5.12xlarge |  12 Gigabit        |  12.0 |
|  c5.18xlarge |  25 Gigabit        |  25.0 |
|  c5.24xlarge |  25 Gigabit        |  25.0 |
|  c5.metal    |  25 Gigabit        |  25.0 |
+--------------+--------------------+-------+
```

PowerShell

Sie können den Get-EC2InstanceType PowerShell Befehl verwenden, um Informationen zu einem Instance-Typ anzuzeigen. Im folgenden Beispiel werden Informationen zur Netzwerkleistung für alle C5-Instances angezeigt.

```
Get-EC2InstanceType -Filter @{Name = "instance-type"; Values = "c5.*" } | `
    Select-Object `
    InstanceType,
    @{Name = 'NetworkPerformance'; Expression =
 {($_.Networkinfo.NetworkCards.NetworkPerformance)}},
    @{Name = 'BaselineBandwidthInGbps'; Expression =
 {($_.Networkinfo.NetworkCards.BaselineBandwidthInGbps)}} | `
Format-Table -AutoSize
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InstanceType NetworkPerformance BaselineBandwidthInGbps
------------ ------------------ ----------------------
c5.4xlarge   Up to 10 Gigabit                    5.00
c5.xlarge    Up to 10 Gigabit                    1.25
c5.12xlarge  12 Gigabit                         12.00
c5.9xlarge   12 Gigabit                         12.00
c5.24xlarge  25 Gigabit                         25.00
c5.metal     25 Gigabit                         25.00
c5.2xlarge   Up to 10 Gigabit                    2.50
c5.large     Up to 10 Gigabit                    0.75
c5.18xlarge  25 Gigabit                         25.00
```

EC2 Konfiguration der Gewichtung der Instanz-Bandbreite

Einige Instance-Typen unterstützen eine konfigurierbare Bandbreitengewichtung, bei der Sie eine Basis-Bandbreitengewichtung auswählen können, die entweder Netzwerkverarbeitung oder EBS-Operationen begünstigt. Die Standardeinstellungen für die Basisbandbreite werden von Ihrem Instance-Typ bestimmt. Sie können die Bandbreitengewichtung beim Start konfigurieren oder Ihre Instance-Einstellungen mit den folgenden Gewichtungseinstellungen ändern:

- Standard — Diese Option verwendet die Standard-Bandbreitenkonfiguration für Ihren Instance-Typ.
- vpc-1 — Diese Option erhöht die für Netzwerke verfügbare Basisbandbreite und verringert die Basisbandbreite für EBS-Operationen.
- ebs-1 — Diese Option erhöht die für EBS-Operationen verfügbare Basisbandbreite und verringert die Basisbandbreite für Netzwerke.

Überlegungen zur Gewichtung der Bandbreite

Im Folgenden sind einige Überlegungen aufgeführt, die sich auf Ihre Strategie zur Bandbreitengewichtung auswirken könnten.

- Die Einstellung der Einstellungen für die Bandbreitengewichtung wirkt sich nur auf die Bandbreitenspezifikationen aus Die Spezifikationen für Netzwerkpakete pro Sekunde (PPS) und input/output EBS-Operationen pro Sekunde (IOPS) ändern sich nicht.
- Die kombinierte Bandbreitenspezifikation zwischen Netzwerk und EBS ändert sich nicht. Wenn Sie eine Konfiguration zur Bandbreitengewichtung auswählen, erhöht sich die für die ausgewählte Option verfügbare Basisbandbreite, und die Basisbandbreite für die verbleibende Option wird um denselben absoluten Betrag reduziert. Die verfügbare Burst-Bandbreite bleibt für die gewählte Option gleich und wird für die verbleibende Option reduziert.
- Es ist wichtig zu verstehen, wie sich Änderungen bei der Bandbreitenzuweisung auf die I/O Leistung von EBS auswirken können. Bei EC2 Instances mit `vpc-1` Konfiguration (erhöhte Netzwerkbandbreite) kann es zu niedrigeren IOPS für EBS-Volumes kommen, wenn Sie das EBS-Bandbreitenlimit erreichen, bevor Sie das IOPS-Limit erreicht haben. Dies macht sich bei größeren Größen stärker bemerkbar. I/O

  Wenn Sie beispielsweise bei einem Instance-Typ, der normalerweise 240.000 IOPS mit einer I/O Größe von 16 KiB unterstützt, die `vpc-1` Gewichtung auswählen, kann dies die erreichbaren IOPS aufgrund des angepassten EBS-Basisbandbreitenlimits reduzieren.

Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer Arbeitslast Ihre Größe und Muster. I/O Bei kleineren I/O Größen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Bandbreitenbeschränkungen Auswirkungen haben, wohingegen Bandbreitenänderungen bei größeren I/O Größen oder sequentiellen Workloads größere Auswirkungen haben können. Testen Sie immer Ihren spezifischen Workload, um eine optimale Leistung mit der von Ihnen gewählten Konfiguration sicherzustellen.

- Die Netzwerk-Multi-Flow-Bandbreitenspezifikation für Datenverkehr, der über ein Internet-Gateway oder ein lokales Gateway geleitet wird, wird auf 50% der Basisbandbreite der konfigurierten Option oder gegebenenfalls auf 5 Gbit/s angepasst. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkbandbreite der EC2 Amazon-Instance.

  Das folgende Beispiel basiert auf einem Instance-Typ mit einer Standard-Basisbandbreite von 40 Gbit/s und einer Standard-Grenzbandbreite von 20 Gbit/s. Wenn Sie die `vpc-1` Bandbreitengewichtung für diese Instance wählen, ändert sich die gewichtete Basisbandbreite auf 50 Gbit/s und die Grenzbandbreite auf 25 Gbit/s.
- Diese Funktion ist in allen Handelsregionen verfügbar und richtet sich nach der Verfügbarkeit und dem Support der EC2 Instances.
- Durch diese Funktion fallen für Ihre Instance keine zusätzlichen Kosten an. EC2

Unterstützte Instance-Typen für die Bandbreitengewichtung

Instance-Typen in den folgenden Instance-Familien unterstützen eine konfigurierbare Bandbreitengewichtung.

- Allgemeiner Zweck: M8g, M8GD
- Computeroptimiert: C8g, C8GD
- Speicheroptimiert: R8g, R8GD, x8G

Überprüfen Sie die aktuellen Bandbreiteneinstellungen

Um die aktuellen Bandbreiteneinstellungen für Ihre Instance zu sehen, wählen Sie eine der Registerkarten aus, um Anweisungen zu erhalten.

Console

Um die Bandbreiteneinstellung für eine Instance abzurufen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance, die Sie überprüfen möchten, aus der Liste aus und navigieren Sie zur Registerkarte Netzwerk. Ihre aktuelle Einstellung wird im Feld Konfigurierte Bandbreite angezeigt. Amazon EC2 verwendet Standardeinstellungen für Ihren Instance-Typ, wenn die Bandbreite nicht auf einen bestimmten Wert festgelegt ist.

AWS CLI

Um die Bandbreiteneinstellung für eine Instance abzurufen

Verwenden Sie den describe-instances-Befehl.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].NetworkPerformanceOptions.BandwidthWeighting
 \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
default
```

In diesem Beispiel werden alle Ihre Instances aufgeführt, bei denen die Einstellung Bandbreitengewichtung für eine höhere Netzwerkbandbreite auf `vpc-1` gesetzt ist.

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=network-performance-options.bandwidth-weighting,Values=vpc-1" \
    --query Reservations[].Instances[].InstanceId \
    --output text
```

PowerShell

Um die Bandbreiteneinstellung für eine Instance abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance `
    -
InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.NetworkPerformanceOptions.BandwidthWeighting.Value
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
default
```

In diesem Beispiel werden alle Ihre Instances aufgeführt, bei denen die Einstellung Bandbreitengewichtung für eine höhere Netzwerkbandbreite auf `vpc-1` gesetzt ist.

```
(Get-EC2Instance `
    -Filter @{Name="network-performance-options.bandwidth-
weighting";Values="vpc-1"}).Instances.InstanceId
```

Konfigurieren Sie die Bandbreitengewichtung für Ihre Instance

Sie können die Bandbreitengewichtung entweder beim Start oder durch Ändern vorhandener Instances über die EC2 Konsole API/SDKs oder CLI konfigurieren.

Konfigurieren Sie die Bandbreitengewichtung, wenn Sie eine Instance starten

Um die Bandbreiteneinstellungen beim Starten einer Instance zu konfigurieren, wählen Sie eine der Registerkarten aus, um Anweisungen zu erhalten.

Sie können die Bandbreitengewichtung auch in einer Startvorlage angeben. Informationen zum Erstellen einer Startvorlage finden Sie unterErstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage. Der festzulegende Parameter befindet sich an derselben Stelle wie für das direkte Starten einer Instance von der Konsole aus. Erweitern Sie den Abschnitt Erweiterte Details und legen Sie die Konfiguration der Instanz-Bandbreite fest.

Informationen zum Starten einer Instance mit Ihrer Startvorlage finden Sie unterStarten Sie EC2 Instances mithilfe einer Startvorlage.

Console

So starten Sie eine Instance mit konfigurierbarer Bandbreitengewichtung

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

3. Wählen Sie Launch Instances aus. Dadurch wird das Dialogfeld „Eine Instance starten“ geöffnet. Je nach Ihren Vorlieben gibt es mehrere zusätzliche Möglichkeiten, wie Sie zum Startdialogfeld gelangen können. Sie können eine Instance beispielsweise direkt über ein AMI oder über das EC2 Amazon-Dashboard selbst starten.
4. Das Amazon Machine Image (AMI), von dem aus Sie starten, muss auf der `Arm` Architektur basieren. Viele Quick Start-Images unterstützen beide `x86` `Arm` Architekturen. Nachdem Sie das Betriebssystem für Ihre Instance ausgewählt haben, wählen Sie die `Arm` Option aus der Architekturliste aus.
5. Der Instanztyp muss einer der Unterstützte Instance-Typen für diese Funktion geeigneten sein.
6. Wenn Sie den Abschnitt Erweiterte Details erweitern, können Sie nach unten scrollen, um die Einstellungen für die Konfiguration der Instance-Bandbreite zu finden. Wählen Sie die Option zur Bandbreitenkonfiguration für Ihre Instance aus.
7. Konfigurieren Sie alle anderen Einstellungen für Ihre Instance wie gewohnt und wählen Sie Launch instance.

AWS CLI

Um eine Instance mit konfigurierbarer Bandbreitengewichtung zu starten

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der folgenden Option, um Instances zu starten, die für eine höhere Gewichtung der Netzwerkbandbreite konfiguriert sind.

```
--network-performance-options BandwidthWeighting=vpc-1
```

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der folgenden Option, um Instances zu starten, die für eine höhere EBS-Bandbreitengewichtung konfiguriert sind.

```
--network-performance-options BandwidthWeighting=ebs-1
```

PowerShell

Um eine Instance mit konfigurierbarer Bandbreitengewichtung zu starten

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem folgenden Parameter, um Instances zu starten, die für eine höhere Gewichtung der Netzwerkbandbreite konfiguriert sind.

```
-NetworkPerformanceOptions_BandwidthWeighting vpc-1
```

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem folgenden Parameter, um Instances zu starten, die für eine höhere EBS-Bandbreitengewichtung konfiguriert sind.

```
-NetworkPerformanceOptions_BandwidthWeighting ebs-1
```

Aktualisieren Sie die Bandbreitengewichtung für eine vorhandene Instance

Um die Bandbreitengewichtung für eine bestehende Instance zu aktualisieren, muss sich Ihre Instance im `Stopped` Status befinden.

Console

Um die Bandbreitengewichtung zu aktualisieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance, die Sie aktualisieren möchten, aus der Liste aus.
4. Bevor Sie die Bandbreitenkonfiguration ändern, muss sich Ihre Instance in einem `Stopped` Status befinden. Wenn Ihre Instance läuft, wählen Sie im Menü Instanzstatus die Option Instanz beenden aus.
5. Wählen Sie im Menü „Aktionen“ > „Netzwerk“ die Option „Bandbreite verwalten“. Dadurch wird das Dialogfeld „Bandbreite verwalten“ geöffnet.

   > **Note**
   >
   > Wenn Ihr Instance-Typ die Konfiguration für die Bandbreitengewichtung nicht unterstützt, ist dieser Menüpunkt deaktiviert.

6. Wählen Sie die Option, um Ihre Instance zu aktualisieren, und wählen Sie Ändern, um Ihre Einstellungen zu speichern.

AWS CLI

Um die Bandbreitengewichtung zu aktualisieren

Verwenden Sie den Befehl modify-instance-network-performance-options, um eine höhere Gewichtung der Netzwerkbandbreite für die angegebene Instanz zu konfigurieren.

```
aws ec2 modify-instance-network-performance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --bandwidth-weighting=vpc-1
```

Im folgenden Beispiel wird eine höhere EBS-Bandbreitengewichtung für die angegebene Instance konfiguriert.

```
aws ec2 modify-instance-network-performance-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --bandwidth-weighting=ebs-1
```

PowerShell

Um die Bandbreitengewichtung zu aktualisieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOptionCmdlet, um eine höhere Gewichtung der Netzwerkbandbreite für die angegebene Instanz zu konfigurieren.

```
Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BandwidthWeighting vpc-1
```

Im folgenden Beispiel wird eine höhere EBS-Bandbreitengewichtung für die angegebene Instance konfiguriert.

```
Edit-EC2InstanceNetworkPerformanceOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BandwidthWeighting ebs-1
```

Auswirkungen der Bandbreitengewichtung auf Netzwerke

Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen der Bandbreitengewichtung auf die Netzwerkbandbreite für die unterstützten Instance-Familien.

Instance-Größe	Standardbandbreite (Gbit/s) Baseline/Burst	vpc-1 Basislinie/Burst	EBS-1 Basislinie/Burst
. mittel	0,52/12,5	0,65/12,5	0,4/10
. groß	0,94/12,5	1,17/12,5	0,8/10
. groß	1,88/12,5	2,35/12,5	1,6/10
. 2 x groß	3,75/15	4,69/15	3,1/12,5
.4 x groß	7,5/15	9,38/15	6,3/12,5
6,8 x groß	15	18,75	12,5
.12 x groß	22,5	28,13	18,8
. 16 x groß	30	37,5	25
.24x groß	40	50	32,5
.48x groß	50	62,5	40
. Metall-24 XL	40	50	32,5
. Metall-48 XL	50	62,5	40

Auswirkungen auf die Gewichtung der Bandbreite für EBS

Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen der Bandbreitengewichtung auf die Bandbreite, die für EBS-Operationen in den unterstützten Instance-Familien verfügbar ist.

Instance-Größe	Standardbandbreite (Gbit/s) Baseline/Burst	vpc-1 Basislinie/Burst	EBS-1 Basislinie/Burst
. mittel	0,3/10	0,2/6,3	0,4/10

Instance-Größe	Standardbandbreite (Gbit/s) Baseline/Burst	vpc-1 Basislinie/Burst	EBS-1 Basislinie/Burst
. groß	0,6/10	0,4/6,3	0,8/10
. groß	1,3/10	0,8/6,3	1,6/10
. 2 x groß	2,5/10	1,6/6,3	3,1/10
3.4 x groß	5,0/10	3,1/6,3	6,3/10
6,8 x groß	10	6.3	12,5
.12 x groß	15	9.4	18,8
. 16 x groß	20	12,5	25
.24x groß	30	20	37,5
.48 x groß	40	27,5	50
. Metall, 24 XL	30	20	37,5
. Metall-48 XL	40	27,5	50

Überwachen der Instance-Bandbreite

Sie können CloudWatch Metriken verwenden, um die Netzwerkbandbreite der Instance und die gesendeten und empfangenen Pakete zu überwachen. Sie können die vom Elastic Network Adapter (ENA) -Treiber bereitgestellten Netzwerkleistungsmetriken verwenden, um zu überwachen, wann der Datenverkehr die von Amazon auf Instance-Ebene EC2 definierten Netzwerkberechtigungen überschreitet.

Sie können konfigurieren, ob Amazon Metrikdaten für die Instance in Zeiträumen CloudWatch von einer Minute oder fünf Minuten EC2 sendet. Es ist möglich, dass die Netzwerkleistungsmetriken zeigen, dass eine zulässige Menge überschritten wurde und Pakete verworfen wurden, während dies bei den CloudWatch Instance-Metriken nicht der Fall ist. Dies kann passieren, wenn die Instance einen kurzen Anstieg der Nachfrage nach Netzwerkressourcen (bekannt als Microburst)

hat, die CloudWatch Metriken aber nicht detailliert genug sind, um diese Mikrosekundenspitzen widerzuspiegeln.

Weitere Informationen

- Instance-Metriken
- Überwachen der Netzwerkleistung

Verbessertes Networking auf EC2 Amazon-Instances

Enhanced Networking verwendet Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), um Hochleistungsnetzwerk-Funktionen in unterstützten Instance-Typen bereitzustellen. SR-IOV ist eine Methode zur Gerätevirtualisierung, die im Vergleich zu herkömmlichen virtualisierten Netzwerkschnittstellen eine höhere I/O-Leistung bei niedrigerer CPU-Auslastung bietet. Erweitertes Netzwerk ermöglicht eine größere Bandbreite, mehr Pakete pro Sekunde (PPS) und konstant niedrigere Latenzzeiten zwischen Instances. Für die Nutzung von Enhanced Networking fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Informationen zur unterstützten Netzwerkgeschwindigkeit für jeden Instance-Typ finden Sie unter EC2 Amazon-Instance-Typen.

Sie können das Enhanced Networking mit einem der folgenden Mechanismen aktivieren:

Elastic Network Adapter (ENA)

Der Elastic Network Adapter (ENA) unterstützt Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 100 Gbit/s für unterstützte Instance-Typen.

Alle Nitro-basierten Instances verwenden ENA für Erweitertes Netzwerk. Darüber hinaus verwenden die folgenden Xen-Instance-Typen ENA: H1, I3, G3, `m4.16xlarge`, P2, P3, P3dn und R4.

Weitere Informationen finden Sie unter Ermöglichen Sie Enhanced Networking mit ENA auf Ihren EC2 Instances.

Intel 82599 Virtual Function-Schnittstelle (VF)

Die Intel 82599 Virtual Function-Schnittstelle unterstützt Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s für unterstützte Instance-Typen.

Die folgenden Instance-Typen verwenden die Intel-82599-VF-Schnittstelle für erweiterte Netzwerke: C3, C4, D2, I2, M4 (ausgenommen m4.16xlarge) und R3.

Weitere Informationen finden Sie unter Erweitertes Netzwerk mit der Intel 82599 VF-Schnittstelle.

Inhalt

- Ermöglichen Sie Enhanced Networking mit ENA auf Ihren EC2 Instances
- Verbessern Sie die Netzwerkleistung zwischen EC2 Instanzen mit ENA Express
- Erweitertes Netzwerk mit der Intel 82599 VF-Schnittstelle
- Überwachen Sie die Netzwerkleistung für ENA-Einstellungen auf Ihrer EC2 Instance
- Problembehandlung beim ENA-Kernel-Treiber in Linux
- Fehlerbehebung beim Windows-Treiber von Elastic Network Adapter
- Verbessern Sie die Netzwerklatenz für Linux-basierte EC2 Instances
- Überlegungen zum Nitro-System für die Leistungsoptimierung
- Optimieren Sie die Netzwerkleistung auf EC2 Windows-Instanzen

Ermöglichen Sie Enhanced Networking mit ENA auf Ihren EC2 Instances

Amazon EC2 bietet erweiterte Netzwerkfunktionen über den Elastic Network Adapter (ENA). Um erweitertes Netzwerk nutzen zu können, müssen Sie ein AMI verwenden, das den erforderlichen ENA-Treiber enthält, oder ihn manuell installieren. Dann können Sie die ENA-Unterstützung in Ihrer Instance aktivieren.

Die Versionshinweise oder Installationsanweisungen für einen ENA-Treiber finden Sie auf der Registerkarte, die der Betriebssystemplattform Ihrer Instance entspricht.

Linux

Sie können die folgende Dokumentation lesen unter GitHub:

- Lesen Sie die Versionshinweise zum ENA-Linux-Kerneltreiber unter GitHub.
- Eine Übersicht über den ENA-Linux-Kerneltreiber mit Installationsanweisungen finden Sie unter Linux-Kerneltreiber für die Elastic Network Adapter (ENA) -Familie unter GitHub.

Windows

Sie können die folgende Dokumentation im Abschnitt Gerätetreiber verwalten dieses Handbuchs nachlesen:

- NA-Windows-Treiber-Versionen verfolgen.
- Installieren Sie den ENA-Treiber auf EC2 Windows-Instanzen.

Bei Nitro-basierten Instances variieren die erweiterten Netzwerkfunktionen je nach der Nitro-Version, die der Instance-Typ implementiert.

Um die Netzwerkspezifikationen für Ihre Instance zu überprüfen, wählen Sie den Link zur Instance-Familie für Ihren Instance-Typ. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Instance-Familie gilt, finden Sie weitere Informationen unter Namenskonventionen im EC2 Amazon-Instanztypen-Leitfaden.

- Netzwerkspezifikationen für beschleunigte Computing-Instances
- Netzwerkspezifikationen für Datenverarbeitung optimierte Instances
- Netzwerkspezifikationen für Allzweck-Instances
- Netzwerkspezifikationen für Hochleistungs-Computing-Instances
- Netzwerkspezifikationen für arbeitsspeicheroptimierte Instances
- Netzwerkspezifikationen für speicheroptimierte Instances

Inhalt

- Voraussetzungen für erweiterte Netzwerke mit ENA
- Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist
- Aktivieren von Enhanced Networking auf Ihrer Instance

Voraussetzungen für erweiterte Netzwerke mit ENA

Zur Vorbereitung für Enhanced Networking mit ENA sollten Sie Ihre Instance wie folgt einrichten:

- Starten Sie eine Nitro-basierte Instance.
- Überprüfen Sie, ob der Instance eine Verbindung zum Internet fehlt.
- Wenn Sie wichtige Daten auf der Instance gespeichert haben, die Sie erhalten möchten, sollten Sie diese Daten jetzt sichern, indem Sie ein AMI von Ihrer Instance erstellen. Die Aktualisierung des ENA-Kernel-Treibers und die Aktivierung des Attributs `enaSupport` kann dazu führen, dass inkompatible Instances oder Betriebssysteme nicht mehr erreicht werden können. Wenn Sie über ein aktuelles Backup verfügen, gehen die Daten nicht verloren, falls das geschieht.

- Linux-Instances – Starten Sie die Instance mit einer unterstützten Version des Linux-Kernels sowie einer unterstützten Distribution, um ENA Enhanced Networking für Ihre Instance automatisch zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter ENA Linux Kernel Driver Release Notes.
- Windows-Instances — Wenn auf der Instance Windows Server 2008 R2 ausgeführt wird, stellen Sie sicher SP1, dass sie über das Update zur Unterstützung der SHA-2-Codesignatur verfügt.
- Verwenden Sie AWS CloudShelldas AWS Management Console oder installieren und konfigurieren Sie das AWS CLIoder AWS Tools for Windows PowerShellauf einem beliebigen Computer Ihrer Wahl, vorzugsweise auf Ihrem lokalen Desktop oder Laptop. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf Amazon EC2 oder im AWS CloudShell -Benutzerhandbuch. Enhanced Networking kann nicht von der EC2 Amazon-Konsole aus verwaltet werden.

Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist

Sie können testen, ob Enhanced Networking in Ihren oder Ihren Instances aktiviert ist AMIs.

Instance-Attribut

Überprüfen Sie den Wert des `enaSupport` Instance-Attributs.

AWS CLI

Verwenden Sie den describe-instances-Befehl.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].EnaSupport"
```

Wenn Enhanced Networking aktiviert ist, sieht die Ausgabe wie folgt aus.

```
[
    true
]
```

PowerShell

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.EnaSupport
```

Wenn Enhanced Networking aktiviert ist, sieht die Ausgabe wie folgt aus.

```
True
```

Image-Attribut

Überprüfen Sie den Wert des `enaSupport` Image-Attributs.

AWS CLI

Verwenden Sie den describe-images-Befehl.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query "Images[].EnaSupport"
```

Wenn Enhanced Networking aktiviert ist, sieht die Ausgabe wie folgt aus.

```
[
    true
]
```

PowerShell

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).EnaSupport
```

Wenn Enhanced Networking aktiviert ist, sieht die Ausgabe wie folgt aus.

```
True
```

Linux-Netzwerkschnittstellentreiber

Prüfen Sie mit dem folgenden Befehl, ob der `ena`-Kernel-Treiber aktuell an einer bestimmten Schnittstelle verwendet wird; setzen Sie dabei den Namen der Schnittstelle ein, die Sie überprüfen möchten. Wenn Sie eine einzige Schnittstelle verwenden (der Standard), lautet der Name `eth0`. Wenn Ihre Linux-Distribution vorhersagbare Netzwerknamen unterstützt, könnte der Name `ens5`

lauten. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie den Abschnitt für RHEL, SUSE und CentOS in Aktivieren von Enhanced Networking auf Ihrer Instance erweitern.

Im folgenden Beispiel wird der `ena`-Kernel-Treiber nicht geladen, da als Treiber `vif` angezeigt wird.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0
driver: vif
version:
firmware-version:
bus-info: vif-0
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-priv-flags: no
```

In diesem Beispiel wurde der `ena`-Kernel-Treiber bereits geladen und liegt in der empfohlenen Mindestversion vor. In dieser Instance wurde Enhanced Networking richtig konfiguriert.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0
driver: ena
version: 1.5.0g
firmware-version:
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:00:05.0
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-priv-flags: no
```

Aktivieren von Enhanced Networking auf Ihrer Instance

Welches Verfahren Sie verwenden, hängt vom Betriebssystem der Instance ab.

Amazon Linux

Die AMIs für Amazon Linux enthalten den Kernel-Treiber, der für Enhanced Networking erforderlich ist, wenn ENA installiert ist und die ENA-Unterstützung aktiviert ist. Wenn Sie eine Instance mit einer HVM-Version von Amazon Linux auf einem unterstützten Instance-Typ starten, ist Enhanced Networking für Ihre Instance bereits aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist.

Ubuntu

Die neuesten HVMs von Ubuntu AMIs enthalten den für Enhanced Networking erforderlichen Kernel-Treiber mit installiertem ENA und verfügen über aktivierte ENA-Unterstützung. Wenn Sie also eine Instance mit dem aktuellen Ubuntu HVM-AMI auf einem unterstützten Instance-Typ starten, ist Enhanced Networking bereits für Ihre Instance aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist.

Wenn Sie Ihre Instance aus einem älteren AMI gestartet haben und Enhanced Networking noch nicht aktiviert wurde, können Sie das Kernel-Paket `linux-aws` installieren, um die aktuellen Enhanced Networking-Treiber zu erhalten und das erforderliche Attribut zu aktualisieren.

`linux-aws`-Kernel-Paket (Ubuntu 16.04 oder höher) installieren

Ubuntu 16.04 und 18.04 werden mit dem benutzerdefinierten Ubuntu-Kernel geliefert (`linux-aws`-Kernel-Paket). Um einen anderen Kernel zu verwenden, wenden Sie sich an Support.

`linux-aws`-Kernel-Paket (Ubuntu Trusty 14.04) installieren

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und die einzelnen Pakete.

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y linux-aws
   ```

   > **Important**
   >
   > Wenn Sie während des Aktualisierungsvorgangs aufgefordert werden, `grub` zu installieren, verwenden Sie `/dev/xvda` für die Installation von `grub` und wählen Sie anschließend aus, dass die aktuelle Version von `/boot/grub/menu.lst` beibehalten werden soll.

3. [EBS-gestützte Instance] Stoppen Sie die Instance auf Ihrem lokalen Computer mithilfe der EC2 Amazon-Konsole oder mit einem der folgenden Befehle: stop-instances(AWS CLI) oder Stop-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).

   [In einem Instance-Speicher gesicherte Instance] Sie können die Instance nicht anhalten, um das Attribut zu ändern. Gehen Sie stattdessen wie folgt vor: So aktivieren Sie Enhanced Networking unter Ubuntu (Instance Store-Backed Instances).

4. Aktivieren Sie auf Ihrem lokalen Computer das Enhanced Networking-Attribut mit einem der folgenden Befehle:

   - modify-instance-attribute (AWS CLI)

     ```
     aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --ena-support
     ```

   - Edit-EC2InstanceAttribute(Tools für Windows) PowerShell

     ```
     Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -EnaSupport $true
     ```

5. (Optional) Erstellen Sie ein AMI von der Instance, wie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen beschrieben. Das AMI erbt das Enhanced Networking-Attribut `enaSupport` von der Instance. D. h. Sie können mit diesem AMI eine andere Instance starten, in der Enhanced Networking standardmäßig aktiviert ist.
6. Starten Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem der folgenden Befehle: start-instances(AWS CLI) oder Start-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).

So aktivieren Sie Enhanced Networking unter Ubuntu (Instance Store-Backed Instances)

Führen Sie die Schritte aus dem vorherigen Verfahren durch bis zu dem Schritt, in dem die Instance angehalten wird. Erstellen Sie ein neues AMI, wie in Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen beschreiben, um sicherzustellen, dass Sie das Enhanced Networking-Attribut aktivieren, wenn Sie das AMI registrieren.

- register-image (AWS CLI)

  ```
  aws ec2 register-image --ena-support ...
  ```

- Register-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

  ```
  Register-EC2Image -EnaSupport $true ...
  ```

RHEL, SUSE, CentOS

Die neuesten Versionen AMIs für Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server und CentOS enthalten den Kernel-Treiber, der für Enhanced Networking mit ENA erforderlich ist, und

haben ENA-Unterstützung aktiviert. Wenn Sie also eine Instance mit dem aktuellen AMI auf einem unterstützten Instance-Typ starten, ist Enhanced Networking bereits für Ihre Instance aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist.

In der folgenden Anleitung werden die Schritte beschrieben, die Sie für die Aktivierung von Enhanced Networking unter einer anderen Linux-Distribution als Amazon Linux AMI oder Ubuntu ausführen müssen. Weitere Informationen, z. B. hinsichtlich der genauen Syntax für Befehle, der Speicherorte von Dateien oder der Unterstützung von einzelnen Paketen bzw. Tools, finden Sie in der Dokumentation zu der jeweiligen Linux-Distribution.

Aktivieren von Enhanced Networking in Linux

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Klonen Sie den Quellcode für den `ena` Kernel-Treiber auf Ihrer Instance von GitHub at. https://github.com/amzn/amzn-drivers (SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 und höher enthalten standardmäßig ENA 2.02, sodass Sie den ENA-Treiber nicht herunterladen und kompilieren müssen. Für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 und höher sollten Sie eine Anfrage stellen, um die gewünschte Treiberversion zum Standardkernel hinzuzufügen.)

   ```
   git clone https://github.com/amzn/amzn-drivers
   ```
3. Kompilieren und installieren Sie den `ena`-Kernel-Treiber in Ihrer Instance. Diese Schritte hängen von der Linux-Distribution ab. Weitere Informationen zur Kompilierung des Kernel-Treibers auf Red Hat Enterprise Linux finden Sie unter Wie installiere ich den neuesten ENS-Treiber für erweiterte Netzwerkunterstützung auf einer EC2 Amazon-Instance, die RHEL ausführt?
4. Führen Sie den Befehl sudo depmod aus, um die Abhängigkeiten für das Modul zu aktualisieren.
5. Aktualisieren Sie `initramfs` in Ihrer Instance, um sicherzustellen, dass der neue Kernel-Treiber während des Bootvorgangs geladen wird. Wenn die Verteilung beispielsweise dracut unterstützt, können Sie den folgenden Befehl verwenden.

   ```
   dracut -f -v
   ```
6. Ermitteln Sie, ob Ihr System standardmäßig transparente Netzwerkschnittstellennamen verwendet. Systeme, die systemd- oder udev-Versionen ab 197 verwenden, können Ethernet-Geräte umbenennen, d. h. die einzige Netzwerkschnittstelle in einem solchen System wird nicht zwingend als `eth0` bezeichnet. Dieses Verhalten kann Probleme bei der Verbindung mit Ihrer Instance verursachen. Weitere Informationen und andere Konfigurationsoptionen finden Sie unter Predictable Network Interface Names auf der freedesktop.org-Website.

a. Sie können die systemd- und udev-Versionen auf RPM-basierten Systemen mit dem folgenden Befehl überprüfen.

```
rpm -qa | grep -e '^systemd-[0-9]\+\|^udev-[0-9]\+'
systemd-208-11.el7_0.2.x86_64
```

In dem Red Hat Enterprise Linux 7-Beispiel oben lautet die systemd-Version 208, d. h. transparente Netzwerkschnittstellennamen müssen deaktiviert werden.

b. Sie können transparente Netzwerkschnittstellennamen deaktivieren, indem Sie in der Zeile `net.ifnames=0` in der Datei `GRUB_CMDLINE_LINUX` die Option `/etc/default/grub` hinzufügen.

```
sudo sed -i '/^GRUB\_CMDLINE\_LINUX/s/\"$/\ net\.ifnames\=0\"/' /etc/default/
grub
```

c. Erstellen Sie die neue Grub-Konfigurationsdatei.

```
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

7. [EBS-gestützte Instance] Stoppen Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mithilfe der EC2 Amazon-Konsole oder mit einem der folgenden Befehle: stop-instances(AWS CLI), Stop-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).

   [In einem Instance-Speicher gesicherte Instance] Sie können die Instance nicht anhalten, um das Attribut zu ändern. Gehen Sie stattdessen wie folgt vor: So aktivieren Sie Enhanced Networking unter Linux (Instance-Speicher-gestützte Instances):.

8. Aktivieren Sie auf Ihrem lokalen Computer das Enhanced Networking-Attribut `enaSupport` mit einem der folgenden Befehle:

   - modify-instance-attribute (AWS CLI)

     ```
     aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --ena-support
     ```

   - Edit-EC2InstanceAttribute(Tools für Windows) PowerShell

     ```
     Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -EnaSupport $true
     ```

9. (Optional) Erstellen Sie ein AMI von der Instance, wie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen beschrieben. Das AMI erbt das Enhanced Networking-Attribut `enaSupport` von der Instance. D. h. Sie können mit diesem AMI eine andere Instance starten, in der Enhanced Networking standardmäßig aktiviert ist.

   Wenn Ihr Instance-Betriebssystem eine `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`-Datei enthält, müssen Sie diese vor der Erstellung des AMI löschen. Diese Datei enthält die MAC-Adresse des Ethernet-Adapters in der ursprünglichen Instance. Wenn eine andere Instance mit dieser Datei gestartet wird, kann das Betriebssystem das Gerät nicht finden und von `eth0` schlägt möglicherweise fehl, was zu Problemen beim Start führt. Diese Datei wird während des nächsten Bootvorgangs neu generiert, und jede aus dem AMI gestartete Instance erstellt eine eigene Version der Datei.

10. Starten Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem der folgenden Befehle: start-instances(AWS CLI) oder Start-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).

11. (Optional) Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und überprüfen Sie, ob der Kernel-Treiber installiert wurde.

    Wenn Sie nach der Aktivierung von Enhanced Networking keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können, informieren Sie sich unter Problembehandlung beim ENA-Kernel-Treiber in Linux.

So aktivieren Sie Enhanced Networking unter Linux (Instance-Speicher-gestützte Instances):

Führen Sie die Schritte aus dem vorherigen Verfahren durch bis zu dem Schritt, in dem die Instance angehalten wird. Erstellen Sie ein neues AMI, wie in Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen beschreiben, um sicherzustellen, dass Sie das Enhanced Networking-Attribut aktivieren, wenn Sie das AMI registrieren.

- register-image (AWS CLI)

```
aws ec2 register-image --ena-support ...
```

- Register-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Register-EC2Image -EnaSupport ...
```

Ubuntu mit DKMS

Diese Methode ist nur für Test- und Feedbackzwecke. Sie ist nicht für die Nutzung mit Produktionsbereitstellungen gedacht. Für Produktionsbereitstellungen siehe Ubuntu.

> **Important**
>
> Bei Verwendung von DKMS wird die Supportvereinbarung für Ihr Abonnement unwirksam. Es sollte nicht für Produktionsbereitstellungen verwendet werden.

So aktivieren Sie Enhanced Networking mit ENA unter Ubuntu (EBS-gestützte Instances)

1. Führen Sie die Schritte 1 und 2 unter Ubuntu aus.
2. Installieren Sie die `build-essential`-Pakete zum Kompilieren des Kernel-Treibers und das `dkms`-Paket, damit Ihr `ena`-Modul bei jeder Aktualisierung des Kernels neu erstellt wird.

   ```
   ubuntu:~$ sudo apt-get install -y build-essential dkms
   ```

3. Klonen Sie die Quelle für den `ena` Kernel-Treiber auf Ihrer Instance von GitHub at aushttps://github.com/amzn/amzn-drivers.

   ```
   ubuntu:~$ git clone https://github.com/amzn/amzn-drivers
   ```

4. Verschieben Sie das `amzn-drivers`-Paket in das Verzeichnis `/usr/src/`, sodass es von DKMS gefunden und bei jedem Kernel-Update neu erstellt wird. Fügen Sie die Versionsnummer des Quellcodes an den Verzeichnisnamen an (Sie finden die aktuelle Versionsnummer in den Versionshinweisen). Im folgenden Beispiel wird Version `1.0.0` angezeigt.

   ```
   ubuntu:~$ sudo mv amzn-drivers /usr/src/amzn-drivers-1.0.0
   ```

5. Erstellen Sie eine DKMS-Konfigurationsdatei mit den folgenden Werten. Geben Sie dabei Ihre `ena`-Version an.

   Erstellen Sie die Datei.

   ```
   ubuntu:~$ sudo touch /usr/src/amzn-drivers-1.0.0/dkms.conf
   ```

   Öffnen Sie die Datei und fügen Sie die folgenden Werte hinzu.

```
ubuntu:~$ sudo vim /usr/src/amzn-drivers-1.0.0/dkms.conf
PACKAGE_NAME="ena"
PACKAGE_VERSION="1.0.0"
CLEAN="make -C kernel/linux/ena clean"
MAKE="make -C kernel/linux/ena/ BUILD_KERNEL=${kernelver}"
BUILT_MODULE_NAME[0]="ena"
BUILT_MODULE_LOCATION="kernel/linux/ena"
DEST_MODULE_LOCATION[0]="/updates"
DEST_MODULE_NAME[0]="ena"
AUTOINSTALL="yes"
```

6. Verwenden Sie DKMS, um den ena-Kernel-Treiber in der Instance hinzuzufügen, zu erstellen und zu installieren.

   Den Kernel-Treiber DKMS hinzufügen.

   ```
   ubuntu:~$ sudo dkms add -m amzn-drivers -v 1.0.0
   ```

   Erstellen Sie den Kernel-Treiber mit dem dkms-Befehl.

   ```
   ubuntu:~$ sudo dkms build -m amzn-drivers -v 1.0.0
   ```

   Installieren Sie den Kernel-Treiber mit dkms.

   ```
   ubuntu:~$ sudo dkms install -m amzn-drivers -v 1.0.0
   ```

7. Erstellen Sie `initramfs` neu, damit der richtige Kernel-Treiber während des Bootvorgangs geladen wird.

   ```
   ubuntu:~$ sudo update-initramfs -u -k all
   ```

8. Stellen Sie sicher, dass der ena-Kernel-Treiber installiert ist. Verwenden Sie dafür den Befehl „modinfo ena“ von Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist.

   ```
   ubuntu:~$ modinfo ena
   filename:    /lib/modules/3.13.0-74-generic/updates/dkms/ena.ko
   version:  1.0.0
   license:  GPL
   description: Elastic Network Adapter (ENA)
   author:   Amazon.com, Inc. or its affiliates
   ```

```
srcversion:  9693C876C54CA64AE48F0CA
alias:    pci:v00001D0Fd0000EC21sv*sd*bc*sc*i*
alias:    pci:v00001D0Fd0000EC20sv*sd*bc*sc*i*
alias:    pci:v00001D0Fd00001EC2sv*sd*bc*sc*i*
alias:    pci:v00001D0Fd00000EC2sv*sd*bc*sc*i*
depends:
vermagic:    3.13.0-74-generic SMP mod_unload modversions
parm:     debug:Debug level (0=none,...,16=all) (int)
parm:     push_mode:Descriptor / header push mode (0=automatic,1=disable,3=enable)
    0 - Automatically choose according to device capability (default)
    1 - Don't push anything to device memory
    3 - Push descriptors and header buffer to device memory (int)
parm:     enable_wd:Enable keepalive watchdog (0=disable,1=enable,default=1) (int)
parm:     enable_missing_tx_detection:Enable missing Tx completions. (default=1)
 (int)
parm:     numa_node_override_array:Numa node override map
(array of int)
parm:     numa_node_override:Enable/Disable numa node override (0=disable)
(int)
```

9. Fahren Sie mit Schritt 3 in Ubuntu fort.

Aktivieren von Enhanced Networking unter Windows

Wenn Sie Ihre Instance gestartet haben und Enhanced Networking noch nicht aktiviert wurde, müssen Sie den erforderlichen Netzwerkadaptertreiber herunterladen und in der Instance installieren sowie anschließend das `enaSupport`-Instance-Attribut setzen, um die optimierte Netzwerkleistung zu erzielen.

Aktivieren von Enhanced Networking

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. [Nur Windows Server 2016 und 2019] Führen Sie das folgende EC2 PowerShell Startskript aus, um die Instanz zu konfigurieren, nachdem der Treiber installiert wurde.

   ```
   PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
   Schedule
   ```

3. Installieren Sie den Treiber in der Instance, indem Sie wie folgt vorgehen:

   a. Laden Sie den aktuellen Treiber in die Instance herunter.

b. Extrahieren Sie die ZIP-Datei.

c. Installieren Sie den Treiber, indem Sie das `install.ps1` PowerShell Skript ausführen.

> **Note**
>
> Wenn ein Fehler der Ausführungsrichtlinie gemeldet wird, weisen Sie der Richtlinie `Unrestricted` zu (standardmäßig ist `Restricted` oder `RemoteSigned` zugewiesen). Führen Sie das `install.ps1` PowerShell Skript in einer Befehlszeile aus`Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted`, und führen Sie es dann erneut aus.

4. Stoppen Sie die Instance auf Ihrem lokalen Computer mithilfe der EC2 Amazon-Konsole oder mit einem der folgenden Befehle: stop-instances(AWS CLI) oder Stop-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).
5. Aktivieren Sie die ENA-Unterstützung in Ihrer Instance wie folgt:

   a. Überprüfen Sie von Ihrem lokalen Computer aus das EC2 ENA-Supportattribut der Instance auf Ihrer Instance, indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen. Wenn das Attribut nicht aktiviert ist, wird „[]” oder ein leeres Feld zurückgegeben. `EnaSupport` ist standardmäßig auf `false` festgelegt.

   - describe-instances (AWS CLI)

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 --query
 "Reservations[].Instances[].EnaSupport"
```

   - Get-EC2Instance(Tools für Windows PowerShell)

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.EnaSupport
```

   b. Führen Sie zur Aktivierung der ENA-Unterstützung einen der folgenden Befehle aus:

   - modify-instance-attribute (AWS CLI)

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --ena-
support
```

   - Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -EnaSupport $true
```

Wenn beim Neustarten der Instance Probleme auftreten, können Sie die ENA-Unterstützung auch über einen der folgenden Befehle deaktivieren:

- modify-instance-attribute (AWS CLI)

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --no-ena-support
```

- Edit-EC2InstanceAttribute (AWS Tools for Windows PowerShell)

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-1234567890abcdef0 -EnaSupport $false
```

c. Stellen Sie sicher, dass das Attribut auf `true` gesetzt wurde, indem Sie den Befehl describe-instances oder Get-EC2Instance wie oben gezeigt ausführen. Die Ausgabe sollte hetzt folgendermaßen aussehen:

```
[
 true
]
```

6. Starten Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem der folgenden Befehle: start-instances(AWS CLI) oder Start-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).
7. Prüfen Sie auf der Instance, wie folgt ob der ENA-Treiber installiert und aktiviert ist:
   a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol und wählen Sie Open Network and Sharing Center aus.
   b. Wählen Sie den Ethernet-Adapter aus (z. B. Ethernet 2).
   c. Wählen Sie Details aus. Prüfen Sie unter Network Connection Details, ob Description den Wert Amazon Elastic Network Adapter hat.
8. (Optional) Erstellen Sie aus der Instance ein AMI. Das AMI übernimmt das `enaSupport`-Attribute von der Instance. D. h. Sie können mit diesem AMI eine andere Instance starten, in der ENA standardmäßig aktiviert ist.

Verbessern Sie die Netzwerkleistung zwischen EC2 Instanzen mit ENA Express

ENA Express basiert auf der SRD-Technologie (AWS Scalable Reliable Datagram). SRD ist ein leistungsstarkes Netzwerktransportprotokoll, das dynamisches Routing verwendet, um den Durchsatz zu erhöhen und die Tail-Latenz zu minimieren. Mit ENA Express können Sie zwischen zwei EC2 Instances in derselben Availability Zone kommunizieren.

Vorteile von ENA Express

- Erhöht die maximale Bandbreite, die ein einzelner Flow nutzen kann, von 5 Gbit/s auf bis zu 25 Gbit/s innerhalb der Availability Zone bis hin zum aggregierten Instance-Limit.
- Reduziert die Latenz des Netzwerkverkehrs zwischen EC2 Instances am Ende, insbesondere in Zeiten hoher Netzwerklast.
- Erkennt und vermeidet überlastete Netzwerkpfade.
- Führt einige Aufgaben direkt auf der Netzwerkebene aus, z. B. die Neuordnung von Paketen auf der Empfängerseite und die meisten erforderlichen Neuübertragungen. Dadurch wird die Anwendungsebene für andere Arbeiten freigegeben.

> **Note**
>
> - Wenn Ihre Anwendung ein hohes Volumen an Paketen pro Sekunde sendet oder empfängt und die meiste Zeit auf Latenz optimiert werden muss, insbesondere in Zeiten ohne Überlastung des Netzwerks, ist Enhanced Networking möglicherweise besser für Ihr Netzwerk geeignet.
> - ENA Express-Verkehr kann nicht in einer lokalen Zone gesendet werden.

Nachdem Sie ENA Express für den Anschluss an eine Netzwerkschnittstelle auf einer Instance aktiviert haben, initiiert die sendende Instance die Kommunikation mit der empfangenden Instance und SRD erkennt, ob ENA Express sowohl auf der sendenden als auch auf der empfangenden Instance läuft. Wenn ENA Express in Betrieb ist, kann die Kommunikation eine SRD-Übertragung verwenden. Wenn ENA Express nicht funktioniert, fällt die Kommunikation auf die standardmäßige ENA-Übertragung zurück.

In Zeiträumen mit geringem Netzwerkverkehr bemerken Sie möglicherweise eine leichte Erhöhung der Paketlatenz (mehrere zehn Mikrosekunden), wenn das Paket ENA Express verwendet. Während dieser Zeiten können Anwendungen, die bestimmte Netzwerkleistungsmerkmale priorisieren, von ENA Express wie folgt profitieren:

- Prozesse können von einer erhöhten maximalen Single-Flow-Bandbreite von 5 Gbit/s bis zu 25 Gbit/s innerhalb derselben Availability Zone bis hin zum aggregierten Instance-Limit profitieren. Wenn ein bestimmter Instance-Typ beispielsweise bis zu 12,5 Gbit/s unterstützt, ist die Single-Flow-Bandbreite ebenfalls auf 12,5 Gbit/s begrenzt.
- Länger ausgeführte Prozesse sollten in Zeiten der Netzwerküberlastung eine geringere Latenz aufweisen.
- Prozesse können von einer gleichmäßigeren und einheitlicheren Verteilung der Reaktionszeiten des Netzwerks profitieren.

Themen

- So funktioniert ENA Express
- Unterstützte Instance-Typen für ENA Express
- Voraussetzungen für Linux-Instances
- Die Leistung der ENA-Express-Einstellungen auf Linux-Instances erhöhen
- Überprüfen Sie die ENA Express-Einstellungen für Ihre Instance EC2
- Konfigurieren Sie die ENA Express-Einstellungen für Ihre Instanz EC2

So funktioniert ENA Express

ENA Express basiert auf der SRD-Technologie (AWS Scalable Reliable Datagram). Sie verteilt Pakete für jeden Netzwerkfluss auf verschiedene AWS Netzwerkpfade und passt die Verteilung dynamisch an, wenn Anzeichen einer Überlastung erkannt werden. Sie verwaltet auch die Neuordnung von Paketen auf der Empfängerseite.

Um sicherzustellen, dass ENA Express den Netzwerkverkehr wie vorgesehen verwalten kann, müssen sendende und empfangende Instances, sowie die Kommunikation zwischen ihnen, alle nachstehenden Anforderungen erfüllen:

- Sowohl sendende als auch empfangende Instance-Typen werden unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Unterstützte Instance-Typen für ENA Express-Tabelle.

- Sowohl die sendenden als auch die empfangenden Instances müssen ENA Express konfiguriert haben. Wenn es Unterschiede in der Konfiguration gibt, kann es zu Situationen kommen, in denen der Datenverkehr standardmäßig auf die ENA-Standardübertragung umgestellt wird. Das folgende Szenario zeigt, was in diesem Fall passieren kann.

  Szenario: Unterschiede in der Konfiguration

Instance	ENA Express aktiviert	UDP verwendet ENA Express
Instance 1	Ja	Ja
Instance 2	Ja	Nein

  In diesem Fall kann für den TCP-Verkehr zwischen den beiden Instances ENA Express verwendet werden, da beide Instances dies aktiviert haben. Da jedoch eine der Instances ENA Express nicht für den UDP-Verkehr verwendet, verwendet die Kommunikation zwischen diesen beiden Instances via UDP die ENA-Standardübertragung.
- Die sendenden und empfangenden Instances müssen in derselben Availability Zone laufen.
- Der Netzwerkpfad zwischen den Instances darf keine Middleware-Boxen enthalten. ENA Express unterstützt derzeit keine Middleware-Boxen.
- (Nur Linux-Instances) Um das volle Bandbreitenpotenzial zu nutzen, verwenden Sie die Treiberversion 2.2.9 oder höher.
- (Nur Linux-Instances) Verwenden Sie zum Erstellen von Metriken die Treiberversion 2.8 oder höher.

Wenn eine Anforderung nicht erfüllt wird, verwenden die Instanzen das TCP/UDP Standardprotokoll, jedoch ohne SRD für die Kommunikation.

Um sicherzustellen, dass Ihr Instance-Netzwerktreiber für eine optimale Leistung konfiguriert ist, lesen Sie sich die empfohlenen bewährten Methoden für ENA-Treiber durch. Diese bewährten Methoden gelten auch für ENA Express. Weitere Informationen finden Sie im ENA Linux Driver Best Practices and Performance Optimization Guide auf der GitHub Website.

> **Note**
>
> Amazon EC2 bezeichnet die Beziehung zwischen einer Instance und einer Netzwerkschnittstelle, die an sie angehängt ist, als Anlage. Die ENA-Express-Einstellungen gelten für den Anhang. Wenn die Netzwerkschnittstelle von der Instance getrennt ist, existiert der Anhang nicht mehr und die ENA-Express-Einstellungen, die für ihn galten, sind nicht mehr gültig. Das Gleiche gilt, wenn eine Instance beendet wird, auch wenn die Netzwerkschnittstelle erhalten bleibt.

Nachdem Sie ENA Express für die Netzwerkschnittstellen-Anhänge sowohl auf der sendenden als auch auf der empfangenden Instance aktiviert haben, können Sie ENA-Express-Metriken verwenden, um dabei zu helfen, sicherzustellen, dass Ihre Instances die Leistungsverbesserungen der SRD-Technologie voll ausschöpfen. Weitere Informationen zu ENA-Express-Metriken finden Sie unter Metriken für ENA Express.

Unterstützte Instance-Typen für ENA Express

Die folgenden Instance-Typen unterstützen ENA Express.

General purpose

Instance-Typ	Architektur
m6a.12xlarge	x86_64
m6a.16xlarge	x86_64
m6a.24xlarge	x86_64
m6a.32xlarge	x86_64
m6a.48xlarge	x86_64
m6a.metal	x86_64
m6i.8xlarge	x86_64
m6i.12xlarge	x86_64

Instance-Typ	Architektur
m6i.16xlarge	x86_64
m6i.24xlarge	x86_64
m6i.32xlarge	x86_64
m6i.metal	x86_64
m6id.8xlarge	x86_64
m6id.12xlarge	x86_64
m6id.16xlarge	x86_64
m6id.24xlarge	x86_64
m6id.32xlarge	x86_64
m6id.metal	x86_64
m6idn.8xlarge	x86_64
m6idn.12xlarge	x86_64
m6idn.16xlarge	x86_64
m6idn.24xlarge	x86_64
m6idn.32xlarge	x86_64
m6idn.metal	x86_64
m6in.8xlarge	x86_64
m6in.12xlarge	x86_64
m6in.16xlarge	x86_64
m6in.24xlarge	x86_64

Instance-Typ	Architektur
m6in.32xlarge	x86_64
m6in.metal	x86_64
m7a.12xlarge	x86_64
m7a.16xlarge	x86_64
m7a.24xlarge	x86_64
m7a.32xlarge	x86_64
m7a.48xlarge	x86_64
m7a.metal-48xl	x86_64
m7g.12xlarge	arm64
m7g.16xlarge	arm64
m7g.metal	arm64
m7gd.12xlarge	arm64
m7gd.16xlarge	arm64
m7gd.metal	arm64
m7i.12xlarge	x86_64
m7i.16xlarge	x86_64
m7i.24xlarge	x86_64
m7i.48xlarge	x86_64
m7i.metal-24xl	x86_64
m7i.metal-48xl	x86_64

Instance-Typ	Architektur
m8g.12xlarge	arm64
m8g.16xlarge	arm64
m8g.24xlarge	arm64
m8g.48xlarge	arm64
m8g.metal-24xl	arm64
m8g.metal-48xl	arm64
m8gd.12xlarge	arm64
m8gd.16xlarge	arm64
m8gd.24xlarge	arm64
m8gd.48xlarge	arm64
m8gd.metal-24xl	arm64
m8gd.metal-48xl	arm64

Compute optimized

Instance-Typ	Architektur
c6a.12xlarge	x86_64
c6a.16xlarge	x86_64
c6a.24xlarge	x86_64
c6a.32xlarge	x86_64
c6a.48xlarge	x86_64

Instance-Typ	Architektur
c6a.metal	x86_64
c6gn.4xlarge	arm64
c6gn.8xlarge	arm64
c6gn.12xlarge	arm64
c6gn.16xlarge	arm64
c6i.8xlarge	x86_64
c6i.12xlarge	x86_64
c6i.16xlarge	x86_64
c6i.24xlarge	x86_64
c6i.32xlarge	x86_64
c6i.metal	x86_64
c6id.8xlarge	x86_64
c6id.12xlarge	x86_64
c6id.16xlarge	x86_64
c6id.24xlarge	x86_64
c6id.32xlarge	x86_64
c6id.metal	x86_64
c6in.8xlarge	x86_64
c6in.12xlarge	x86_64
c6in.16xlarge	x86_64

Instance-Typ	Architektur
c6in.24xlarge	x86_64
c6in.32xlarge	x86_64
c6in.metal	x86_64
c7a.12xlarge	x86_64
c7a.16xlarge	x86_64
c7a.24xlarge	x86_64
c7a.32xlarge	x86_64
c7a.48xlarge	x86_64
c7a.metal-48xl	x86_64
c7g.12xlarge	arm64
c7g.16xlarge	arm64
c7g.metal	arm64
c7gd.12xlarge	arm64
c7gd.16xlarge	arm64
c7gd.metal	arm64
c7gn.4xlarge	arm64
c7gn.8xlarge	arm64
c7gn.12xlarge	arm64
c7gn.16xlarge	arm64
c7gn.metal	arm64

Instance-Typ	Architektur
c7i.12xlarge	x86_64
c7i.16xlarge	x86_64
c7i.24xlarge	x86_64
c7i.48xlarge	x86_64
c7i.metal-24xl	x86_64
c7i.metal-48xl	x86_64
c8g.12xlarge	arm64
c8g.16xlarge	arm64
c8g.24xlarge	arm64
c8g.48xlarge	arm64
c8g.metal-24xl	arm64
c8g.metal-48xl	arm64
c8gd.12xlarge	arm64
c8gd.16xlarge	arm64
c8gd.24xlarge	arm64
c8gd.48xlarge	arm64
c8gd.metal-24xl	arm64
c8gd.metal-48xl	arm64
c8gn.8xlarge	arm64
c8gn.12xlarge	arm64

Instance-Typ	Architektur
c8gn.16xlarge	arm64
c8gn.24xlarge	arm64
c8gn.48xlarge	arm64
c8gn.metal-24xl	arm64
c8gn.metal-48xl	arm64

Memory optimized

Instance-Typ	Architektur
r6a.12xlarge	x86_64
r6a.16xlarge	x86_64
r6a.24xlarge	x86_64
r6a.32xlarge	x86_64
r6a.48xlarge	x86_64
r6a.metal	x86_64
r6i.8xlarge	x86_64
r6i.12xlarge	x86_64
r6i.16xlarge	x86_64
r6i.24xlarge	x86_64
r6i.32xlarge	x86_64
r6i.metal	x86_64

Instance-Typ	Architektur
r6idn.8xlarge	x86_64
r6idn.12xlarge	x86_64
r6idn.16xlarge	x86_64
r6idn.24xlarge	x86_64
r6idn.32xlarge	x86_64
r6idn.metal	x86_64
r6in.8xlarge	x86_64
r6in.12xlarge	x86_64
r6in.16xlarge	x86_64
r6in.24xlarge	x86_64
r6in.32xlarge	x86_64
r6in.metal	x86_64
r6id.8xlarge	x86_64
r6id.12xlarge	x86_64
r6id.16xlarge	x86_64
r6id.24xlarge	x86_64
r6id.32xlarge	x86_64
r6id.metal	x86_64
r7a.12xlarge	x86_64
r7a.16xlarge	x86_64

Instance-Typ	Architektur
r7a.24xlarge	x86_64
r7a.32xlarge	x86_64
r7a.48xlarge	x86_64
r7a.metal-48xl	x86_64
r7g.12xlarge	arm64
r7g.16xlarge	arm64
r7g.metal	arm64
r7gd.12xlarge	arm64
r7gd.16xlarge	arm64
r7gd.metal	arm64
r7i.12xlarge	x86_64
r7i.16xlarge	x86_64
r7i.24xlarge	x86_64
r7i.48xlarge	x86_64
r7i.metal-24xl	x86_64
r7i.metal-48xl	x86_64
r8g.12xlarge	arm64
r8g.16xlarge	arm64
r8g.24xlarge	arm64
r8g.48xlarge	arm64

Instance-Typ	Architektur
r8g.metal-24xl	arm64
r8g.metal-48xl	arm64
r8gd.12xlarge	arm64
r8gd.16xlarge	arm64
r8gd.24xlarge	arm64
r8gd.48xlarge	arm64
r8gd.metal-24xl	arm64
r8gd.metal-48xl	arm64
u7i-6tb.112xlarge	x86_64
u7i-8tb.112xlarge	x86_64
u7i-12tb.224xlarge	x86_64
u7in-16tb.224xlarge	x86_64
u7in-24tb.224xlarge	x86_64
u7in-32tb.224xlarge	x86_64
u7inh-32tb.480xlarge	x86_64
x2idn.16xlarge	x86_64
x2idn.24xlarge	x86_64
x2idn.32xlarge	x86_64
x2idn.metal	x86_64
x2iedn.8xlarge	x86_64

Instance-Typ	Architektur
x2iedn.16xlarge	x86_64
x2iedn.24xlarge	x86_64
x2iedn.32xlarge	x86_64
x2iedn.metal	x86_64
x8g.12xlarge	arm64
x8g.16xlarge	arm64
x8g.24xlarge	arm64
x8g.48xlarge	arm64
x8g.metal-24xl	arm64
x8g.metal-48xl	arm64

Accelerated computing

Instance-Typ	Architektur
g6.48xlarge	x86_64
g6e.12xlarge	x86_64
g6e.24xlarge	x86_64
g6e.48xlarge	x86_64
p5.48xlarge	x86_64
p5e.48xlarge	x86_64
p5en.48xlarge	x86_64

Instance-Typ	Architektur
p6-b200.48xlarge	x86_64

Storage optimized

Instance-Typ	Architektur
i4g.4xlarge	arm64
i4g.8xlarge	arm64
i4g.16xlarge	arm64
i4i.8xlarge	x86_64
i4i.12xlarge	x86_64
i4i.16xlarge	x86_64
i4i.24xlarge	x86_64
i4i.32xlarge	x86_64
i4i.metal	x86_64
i7i.12xlarge	x86_64
i7i.16xlarge	x86_64
i7i.24xlarge	x86_64
i7i.48xlarge	x86_64
i7i.metal-24xl	x86_64
i7i.metal-48xl	x86_64
i7ie.12xlarge	x86_64

Instance-Typ	Architektur
i7ie.18xlarge	x86_64
i7ie.24xlarge	x86_64
i7ie.48xlarge	x86_64
i7ie.metal-24xl	x86_64
i7ie.metal-48xl	x86_64
i8g.12xlarge	arm64
i8g.16xlarge	arm64
i8g.24xlarge	arm64
i8g.48xlarge	arm64
i8g.metal-24xl	arm64
im4gn.4xlarge	arm64
im4gn.8xlarge	arm64
im4gn.16xlarge	arm64

Voraussetzungen für Linux-Instances

Um sicherzustellen, dass ENA Express effektiv funktionieren kann, aktualisieren Sie die Einstellungen für Ihre Instance wie folgt.

- Wenn Ihre Instance Jumbo-Frames verwendet, führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre maximale Übertragungseinheit (MTU) auf 8900 festzulegen.

```
[ec2-user ~]$ sudo ip link set dev eth0 mtu 8900
```

- Erhöhen Sie die Ringgröße des Empfängers (Rx) wie folgt:

```
[ec2-user ~]$ ethtool -G device rx 8192
```

- Um die ENA-Express-Bandbreite zu maximieren, konfigurieren Sie Ihre TCP-Warteschlangenlimits wie folgt:

  1. Legen Sie den Grenzwert für die kleine TCP-Warteschlange auf 1 MB oder höher fest. Dadurch erhöht sich die Datenmenge, die für die Übertragung auf einem Socket in der Warteschlange steht.

     ```
     sudo sh -c 'echo 1048576 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_limit_output_bytes'
     ```

  2. Deaktivieren Sie Byte-Warteschlangenlimits auf dem ETH-Gerät, wenn diese für Ihre Linux-Distribution aktiviert sind. Dadurch erhöht sich die Anzahl der für die Übertragung in der Gerätewarteschlange anstehenden Daten.

     ```
     sudo sh -c 'for txq in /sys/class/net/eth0/queues/tx-*; do echo max > ${txq}/
     byte_queue_limits/limit_min; done'
     ```

     > **Note**
     >
     > Der ENA-Treiber für die Amazon-Linux-Distribution deaktiviert standardmäßig die Byte-Warteschlangenlimits.

Die Leistung der ENA-Express-Einstellungen auf Linux-Instances erhöhen

Um Ihre Linux-Instance-Konfiguration auf optimale ENA Express-Leistung zu überprüfen, können Sie das folgende Skript ausführen, das im GitHub Amazon-Repository verfügbar ist:

https://github.com/amzn/amzn-ec2-ena-.sh utilities/blob/main/ena-express/check ena-express-settings

Das Skript führt eine Reihe von Tests durch und schlägt sowohl empfohlene als auch erforderliche Konfigurationsänderungen vor.

Überprüfen Sie die ENA Express-Einstellungen für Ihre Instance EC2

Sie können die ENA Express-Einstellungen nach Instanz oder Netzwerkschnittstelle überprüfen. Informationen zum Aktualisieren der ENA Express-Einstellungen finden Sie unterthe section called “Konfigurieren der Instance”.

Console

Um die ENA Express-Einstellungen für eine Netzwerkschnittstelle anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Network interfaces (Netzwerkschnittstellen) aus.
3. Wählen Sie eine Netzwerkschnittstelle aus, um Details für diese Instance zu sehen. Sie können den Link Network interface ID (Netzwerkschnittstellen-ID) wählen, um die Detailseite zu öffnen oder Sie können das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Liste aktivieren, um Details im Detailbereich unten auf der Seite anzuzeigen.
4. Überprüfen Sie im Abschnitt Network interface attachment (Netzwerkschnittstellenanhang) auf der Registerkarte Details oder auf der Detailseite die Einstellungen für ENA Express und ENA Express UDP.

Um die ENA Express-Einstellungen für eine Instance anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus.
3. Wählen Sie eine Instance aus, um die Details der Instance anzuzeigen. Sie können den Link Instance ID (Instance-ID) wählen, um die Detailseite zu öffnen oder Sie können das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Liste aktivieren, um Details im Detailbereich unten auf der Seite anzuzeigen.
4. Scrollen Sie im Abschnitt Network interfaces (Netzwerkschnittstellen) auf der Registerkarte Networking (Vernetzung) nach rechts, um die Einstellungen für ENA Express und ENA Express UDP zu überprüfen.

AWS CLI

Um die ENA Express-Einstellungen für eine Instance abzurufen

Verwenden Sie den describe-instances-Befehl. Dieses Befehlsbeispiel gibt eine Liste der ENA Express-Konfigurationen für die Netzwerkschnittstellen zurück, die an jede der laufenden Instances angeschlossen sind, die durch den `--instance-ids`-Parameter angegeben sind.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 i-0598c7d356eba48d7 \
    --query 'Reservations[*].Instances[*].[InstanceId,
 NetworkInterfaces[*].Attachment.EnaSrdSpecification]'
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    [
        [
            "i-1234567890abcdef0",
            [
                {
                    "EnaSrdEnabled": true,
                    "EnaSrdUdpSpecification": {
                        "EnaSrdUdpEnabled": false
                    }
                }
            ]
        ]
    ],
    [
        [
            "i-0598c7d356eba48d7",
            [
            {
                    "EnaSrdEnabled": true,
                    "EnaSrdUdpSpecification": {
                        "EnaSrdUdpEnabled": false
                    }
                }
            ]
        ]
    ]
]
```

Um die ENA Express-Einstellungen für eine Netzwerkschnittstelle abzurufen

Verwenden Sie den describe-network-interfaces-Befehl.

```
aws ec2 describe-network-interfaces \
    --network-interface-ids eni-1234567890abcdef0 \
    --query NetworkInterfaces[].[NetworkInterfaceId,Attachment.EnaSrdSpecification]
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    [
        "eni-1234567890abcdef0",
        {
            "EnaSrdEnabled": true,
            "EnaSrdUdpSpecification": {
                "EnaSrdUdpEnabled": false
            }
        }
    ]
]
```

PowerShell

Um die ENA Express-Einstellungen für eine Netzwerkschnittstelle abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2NetworkInterfaceCmdlet.

```
Get-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 | `
Select-Object `
    Association,
    NetworkInterfaceId,
    OwnerId,
    @{Name = 'AttachTime'; Expression = { $_.Attachment.AttachTime } },
    @{Name = 'AttachmentId'; Expression = { $_.Attachment.AttachmentId } },
    @{Name = 'DeleteOnTermination'; Expression =
 { $_.Attachment.DeleteOnTermination } },
    @{Name = 'NetworkCardIndex'; Expression = { $_.Attachment.NetworkCardIndex } },
    @{Name = 'InstanceId'; Expression = { $_.Attachment.InstanceId } },
    @{Name = 'InstanceOwnerId'; Expression = { $_.Attachment.InstanceOwnerId } },
    @{Name = 'Status'; Expression = { $_.Attachment.Status } },
    @{Name = 'EnaSrdEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdEnabled } },
```

```
    @{Name = 'EnaSrdUdpEnabled'; Expression =
{ $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdUdpSpecification.EnaSrdUdpEnabled } }
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Association         :
NetworkInterfaceId  : eni-0d1234e5f6a78901b
OwnerId             : 111122223333
AttachTime          : 6/11/2022 1:13:11 AM
AttachmentId        : eni-attach-0d1234e5f6a78901b
DeleteOnTermination : True
NetworkCardIndex    : 0
InstanceId          : i-1234567890abcdef0
InstanceOwnerId     : 111122223333
Status              : attached
EnaSrdEnabled       : True
EnaSrdUdpEnabled    : False
```

Konfigurieren Sie die ENA Express-Einstellungen für Ihre Instanz EC2

Sie können ENA Express für unterstützte EC2 Instance-Typen konfigurieren, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Unterstützte Instance-Typen für ENA Express”.

Console

Um ENA Express für eine Netzwerkschnittstelle zu verwalten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Network interfaces (Netzwerkschnittstellen) aus.
3. Wählen Sie eine Netzwerkschnittstelle aus, die an eine Instance angehängt ist. Sie können den Link Network interface ID (Netzwerkschnittstellen-ID) wählen, um die Detailseite zu öffnen oder Sie können das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Liste auswählen.
4. Wählen Sie im Menü Action (Aktion) oben rechts auf der Seite die Option Manage ENA Express (ENA Express verwalten) aus. Dadurch wird das Dialogfeld Manage ENA Express (ENA Express verwalten) geöffnet, in dem die ausgewählte Netzwerkschnittstellen-ID und die aktuellen Einstellungen angezeigt werden.

Wenn die von Ihnen gewählte Netzwerkschnittstelle nicht mit einer Instance verbunden ist, wird diese Aktion nicht im Menü angezeigt.

5. Um ENA Express zu verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen Aktivieren aus.
6. Wenn ENA Express aktiviert ist, können Sie die UDP-Einstellungen konfigurieren. Um ENA Express UDP zu verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen Aktivieren aus.
7. Um Ihre Einstellungen zu speichern, wählen Sie Save (Speichern).

Um ENA Express für eine Instance zu verwalten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus, die Sie verwalten möchten. Sie können den Link Instance ID (Instance-ID) wählen, um die Detailseite zu öffnen oder Sie können das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Liste auswählen.
4. Wählen Sie die Network interface (Netzwerkschnittstelle) aus, die Sie für Ihre Instance konfigurieren möchten.
5. Wählen Sie im Menü Action (Aktion) oben rechts auf der Seite die Option Manage ENA Express (ENA Express verwalten) aus.
6. Um ENA Express für eine Netzwerkschnittstelle zu konfigurieren, die an Ihre Instance angeschlossen ist, wählen Sie sie aus der Liste der Network interface (Netzwerkschnittstelle) aus.
7. Um ENA Express für den ausgewählten Netzwerkschnittstellenanhang zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren.
8. Wenn ENA Express aktiviert ist, können Sie die UDP-Einstellungen konfigurieren. Um ENA Express UDP zu verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen Aktivieren aus.
9. Um Ihre Einstellungen zu speichern, wählen Sie Save (Speichern).

Um ENA Express zu konfigurieren, wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle anschließen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Network interfaces (Netzwerkschnittstellen) aus.
3. Wählen Sie eine Netzwerkschnittstelle aus, die nicht an eine Instance angeschlossen ist (Status ist Available (Verfügbar)). Sie können den Link Network interface ID

(Netzwerkschnittstellen-ID) wählen, um die Detailseite zu öffnen oder Sie können das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Liste auswählen.

4. Wählen Sie die Instance aus, an die Sie anhängen möchten.
5. Um ENA Express zu verwenden, nachdem Sie die Netzwerkschnittstelle an die Instance angefügt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren.
6. Wenn ENA Express aktiviert ist, können Sie die UDP-Einstellungen konfigurieren. Um ENA Express UDP zu verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen Aktivieren aus.
7. Um die Netzwerkschnittstelle an die Instance anzuschließen und Ihre ENA Express-Einstellungen zu speichern, wählen Sie Attach (Anhängen).

AWS CLI

Um ENA Express zu konfigurieren, wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle anschließen

Verwenden Sie den attach-network-interfaceBefehl, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Beispiel 1: Verwenden Sie ENA Express für TCP-Verkehr, aber nicht für UDP-Verkehr

In diesem Beispiel wird `EnaSrdEnabled` als `true` konfiguriert und `EnaSrdUdpEnabled` standardmäßig aktiviert. `false`

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device-index 1 \
    --ena-srd-specification 'EnaSrdEnabled=true'
```

Beispiel 2: Verwenden von ENA Express sowohl für den TCP-Verkehr als auch für den UDP-Verkehr

In diesem Beispiel werden sowohl als auch als `EnaSrdEnabled` konfiguriert. `EnaSrdUdpEnabled` `true`

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device-index 1 \
    --ena-srd-specification
 'EnaSrdEnabled=true,EnaSrdUdpSpecification={EnaSrdUdpEnabled=true}'
```

Um die ENA Express-Einstellungen für einen Anschluss an eine Netzwerkschnittstelle zu aktualisieren

Verwenden Sie den modify-network-interface-attributeBefehl wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Beispiel 1: Verwenden Sie ENA Express für TCP-Verkehr, aber nicht für UDP-Verkehr

Dieses Beispiel konfiguriert `EnaSrdEnabled` als und ermöglicht die Standardeinstellung `trueEnaSrdUdpEnabled`, `false` falls dies noch nie zuvor festgelegt wurde.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ena-srd-specification 'EnaSrdEnabled=true'
```

Beispiel 2: Verwenden von ENA Express sowohl für den TCP-Verkehr als auch für den UDP-Verkehr

In diesem Beispiel werden sowohl als auch als `EnaSrdEnabled` konfiguriert. `EnaSrdUdpEnabled` `true`

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ena-srd-specification
 'EnaSrdEnabled=true,EnaSrdUdpSpecification={EnaSrdUdpEnabled=true}'
```

Beispiel 3: Beenden der Verwendung von ENA Express für den UDP-Verkehr

In diesem Beispiel wird als konfiguriert`EnaSrdUdpEnabled`. `false`

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
    --ena-srd-specification 'EnaSrdUdpSpecification={EnaSrdUdpEnabled=false}'
```

PowerShell

Um ENA Express zu konfigurieren, wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle anschließen

Verwenden Sie das Add-EC2NetworkInterfaceCmdlet wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Beispiel 1: Verwenden Sie ENA Express für TCP-Verkehr, aber nicht für UDP-Verkehr

In diesem Beispiel wird `EnaSrdEnabled` als `true` konfiguriert und `EnaSrdUdpEnabled` standardmäßig aktiviert. `false`

```
Add-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DeviceIndex 1 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdEnabled $true
```

Beispiel 2: Verwenden von ENA Express sowohl für den TCP-Verkehr als auch für den UDP-Verkehr

In diesem Beispiel werden sowohl als auch als `EnaSrdEnabled` konfiguriert. `EnaSrdUdpEnabled` `true`

```
Add-EC2NetworkInterface `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -DeviceIndex 1 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdEnabled $true `
    -EnaSrdUdpSpecification_EnaSrdUdpEnabled $true
```

Um die ENA Express-Einstellungen für Ihren Netzwerkschnittstellenanschluss zu konfigurieren

Verwenden Sie das Edit-EC2NetworkInterfaceAttributeCmdlet wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Beispiel 1: Verwenden Sie ENA Express für TCP-Verkehr, aber nicht für UDP-Verkehr

Dieses Beispiel konfiguriert `EnaSrdEnabled` als und ermöglicht die Standardeinstellung `trueEnaSrdUdpEnabled`, `false` falls dies noch nie zuvor festgelegt wurde.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdEnabled $true ;
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-0123f4567890a1b23 | `
Select-Object `
    NetworkInterfaceId,
```

```
    @{Name = 'EnaSrdEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdEnabled }},
    @{Name = 'EnaSrdUdpEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdUdpSpecification.EnaSrdUdpEnabled }} | `
Format-List
```

Beispiel 2: Verwenden von ENA Express sowohl für den TCP-Verkehr als auch für den UDP-Verkehr

In diesem Beispiel werden sowohl als auch als `EnaSrdEnabled` konfiguriert. `EnaSrdUdpEnabled` `true`

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdEnabled $true `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdUdpSpecification_EnaSrdUdpEnabled $true ;
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-1234567890abcdef0 | `
Select-Object `
    NetworkInterfaceId,
    @{Name = 'EnaSrdEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdEnabled }},
    @{Name = 'EnaSrdUdpEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdUdpSpecification.EnaSrdUdpEnabled }} | `
Format-List
```

Beispiel 3: Beenden der Verwendung von ENA Express für den UDP-Verkehr

In diesem Beispiel wird als konfiguriert`EnaSrdUdpEnabled`. `false`

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute `
    -NetworkInterfaceId eni-0123f4567890a1b23 `
    -EnaSrdSpecification_EnaSrdUdpSpecification_EnaSrdUdpEnabled $false ;
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-0123f4567890a1b23 | `
Select-Object `
    NetworkInterfaceId,
    @{Name = 'EnaSrdEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdEnabled }},
    @{Name = 'EnaSrdUdpEnabled'; Expression =
 { $_.Attachment.EnaSrdSpecification.EnaSrdUdpSpecification.EnaSrdUdpEnabled }} | `
Format-List
```

Konfigurieren von ENA Express beim Start

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um ENA Express für ein AMI zu konfigurieren, wenn Sie eine Instance starten. Die angegebenen Links verweisen Sie auf die AWS Management Console Anweisungen für diese Methoden.

- Assistent zum Starten von Instances — Sie können ENA Express beim Start mit dem Launch-Instance-Assistenten konfigurieren. Ausführliche Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Erweiterte Netzwerkkonfiguration in den Network settings (Netzwerkeinstellungen) für den Launch Instance Wizard.
- Startvorlage — Sie können ENA Express beim Start konfigurieren, wenn Sie eine Startvorlage verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage. Erweitern Sie dann den Abschnitt Netzwerkeinstellungen und überprüfen Sie die Erweiterte Netzwerkkonfiguration.

Erweitertes Netzwerk mit der Intel 82599 VF-Schnittstelle

Für XEN-basierte Instances bietet die Intel 82599 Virtual Function (VF)-Schnittstelle erweiterte Netzwerkfunktionen. Die Schnittstelle verwendet den Intel-`ixgbevf`-Treiber.

Die folgenden Registerkarten zeigen, wie Sie den Netzwerkadaptertreiber überprüfen können, der für Ihr Instance-Betriebssystem installiert ist.

Linux

Linux-Netzwerkschnittstellentreiber

Prüfen Sie mit dem folgenden Befehl, ob das Modul aktuell an einer bestimmten Schnittstelle verwendet wird; setzen Sie dabei den Namen der Schnittstelle ein, die Sie überprüfen möchten. Wenn Sie eine einzige Schnittstelle verwenden (der Standard), lautet der Name `eth0`. Wenn das Betriebssystem vorhersagbare Netzwerknamen unterstützt, könnte der Name `ens5` lauten.

Im folgenden Beispiel wird das `ixgbevf`-Modul nicht geladen, da als Treiber `vif` angezeigt wird.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0
driver: vif
version:
firmware-version:
bus-info: vif-0
```

```
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-priv-flags: no
```

In diesem Beispiel wird das Modul `ixgbevf` geladen. In dieser Instance wurde Enhanced Networking richtig konfiguriert.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0
driver: ixgbevf
version: 4.0.3
firmware-version: N/A
bus-info: 0000:00:03.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
```

Windows

Windows-Netzwerkadapter

Sie überprüfen, ob der Treiber installiert wurde, indem Sie sich bei der Instance anmelden und den Geräte-Manager öffnen. Sie sollten `Intel(R) 82599 Virtual Function` unter Netzwerkadapter gelistet sehen.

Inhalt

- Ihre Instance für Erweitertes Netzwerk vorbereiten
- Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist
- Aktivieren von Enhanced Networking auf Ihrer Instance
- Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen

Ihre Instance für Erweitertes Netzwerk vorbereiten

Zur Vorbereitung für Enhanced Networking mit der Intel 82599 VF-Schnittstelle sollten Sie Ihre Instance wie folgt einrichten:

- Stellen Sie sicher, dass es sich um einen der folgenden Instance-Typen handelt: C3, C4, D2, I2, M4 (außer`m4.16xlarge`) und R3.
- Überprüfen Sie, ob der Instance eine Verbindung zum Internet fehlt.
- Wenn Sie wichtige Daten auf der Instance gespeichert haben, die Sie erhalten möchten, sollten Sie diese Daten jetzt sichern, indem Sie ein AMI von Ihrer Instance erstellen. Die Aktualisierung von Kernels und Kernel-Modulen sowie die Aktivierung des Attributs `sriovNetSupport` kann dazu führen, dass Instances inkompatibel oder Betriebssysteme unerreichbar werden. Wenn Sie über ein aktuelles Backup verfügen, gehen die Daten nicht verloren, falls das geschieht.
- Linux-Instances – Starten Sie die Instance aus einem HVM-AMI mit der Linux-Kernel-Version 2.6.32 oder höher. Auf den neuesten Amazon Linux HVM AMIs sind die für Enhanced Networking erforderlichen Module installiert und die erforderlichen Attribute sind festgelegt. D. h., wenn Sie eine Amazon-EBS-gestützte Instance mit Enhanced-Networking-Unterstützung mithilfe eines aktuellen Amazon Linux HVM-AMI starten, ist Enhanced Networking für Ihre Instance bereits aktiviert.

  > **Warning**
  >
  > Enhanced Networking wird ausschließlich für HVM-Instances unterstützt. Die Aktivierung von Enhanced Networking in einer PV-Instance kann dazu führen, dass diese nicht mehr erreichbar ist. Das Setzen dieses Attributs, ohne dass das richtige Modul bzw. die richtige Modulversion vorhanden ist, kann ebenso dazu führen, dass die Instance nicht mehr erreichbar ist.

- Windows-Instances – Starten Sie die Instance über ein 64-Bit-HVM-AMI. Sie können Erweitertes Netzwerk in Windows Server 2008 nicht aktivieren. Enhanced Networking ist bereits für Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2016 und höher AMIs aktiviert. Windows Server 2012 R2 enthält den Intel-Treiber 1.0.15.3; wir empfehlen, ein Upgrade dieses Treibers auf die aktuelle Version mithilfe des Dienstprogramms Pnputil.exe durchzuführen.
- Verwenden Sie es AWS CloudShellvon AWS Management Console, oder installieren und konfigurieren Sie das AWS CLIoder AWS Tools for Windows PowerShellauf einem beliebigen Computer Ihrer Wahl, vorzugsweise auf Ihrem lokalen Desktop oder Laptop. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf Amazon EC2 oder im AWS CloudShell -Benutzerhandbuch. Enhanced Networking kann nicht von der EC2 Amazon-Konsole aus verwaltet werden.

Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist

Stellen Sie sicher, dass das `sriovNetSupport` Attribut für die Instance oder das Image festgelegt ist.

AWS CLI

Um das Instanzattribut (sriovNetSupport) zu überprüfen

Verwenden Sie den folgenden describe-instance-attribute-Befehl. Wenn das Attribut gesetzt ist, ist der Wert `simple`.

```
aws ec2 describe-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --attribute sriovNetSupport
```

Um das Bildattribut (sriovNetSupport) zu überprüfen

Verwenden Sie den folgenden describe-images-Befehl. Wenn das Attribut gesetzt ist, ist der Wert `simple`.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --query "Images[].SriovNetSupport"
```

PowerShell

Um das Instanzattribut (sriovNetSupport) zu überprüfen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceAttributeCmdlet. Wenn das Attribut gesetzt ist, ist der Wert `simple`.

```
Get-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Attribute sriovNetSupport
```

Um das Bildattribut () zu überprüfen sriovNetSupport

Verwenden Sie den folgenden describe-images-Befehl. Wenn das Attribut gesetzt ist, ist der Wert `simple`.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).SriovNetSupport
```

Aktivieren von Enhanced Networking auf Ihrer Instance

Welches Verfahren Sie verwenden, hängt vom Betriebssystem der Instance ab.

> **Warning**
>
> Es ist nicht möglich, das Enhanced Networking-Attribut zu deaktivieren, wenn Sie es einmal aktiviert haben.

Amazon Linux

Auf den neuesten Amazon Linux HVM AMIs ist das für Enhanced Networking erforderliche `ixgbevf` Modul installiert und die erforderlichen `sriovNetSupport` Attribute sind gesetzt. Wenn Sie also einen Instance-Typ mit einem aktuellen Amazon Linux-HVM-AMI starten, ist die optimierte Netzwerkfunktionalität bereits für die Instance aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist.

Wenn Sie Ihre Instance aus einem älteren Amazon Linux AMI gestartet haben und Enhanced Networking noch nicht aktiviert wurde, gehen Sie wie folgt vor, um die optimierte Netzwerkleistung zu aktivieren.

Aktivieren von Enhanced Networking

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Führen Sie den folgenden Befehl in der Instance aus, um die Instance mit dem aktuellen Kernel und den aktuellen Kernel-Modulen einschließlich `ixgbevf` zu aktualisieren:

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum update
   ```

3. Starten Sie Ihre Instance von Ihrem lokalen Computer aus mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem der folgenden Befehle neu: reboot-instances(AWS CLI) oder Restart-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).
4. Stellen Sie erneut eine Verbindung mit der Instance her und prüfen Sie, ob das `ixgbevf`-Modul installiert wurde und in der empfohlenen Mindestversion vorliegt, indem Sie den Befehl modinfo ixgbevf aus dem Abschnitt Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist verwenden.
5. [EBS-gestützte Instance] Stoppen Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mithilfe der EC2 Amazon-Konsole oder mit einem der folgenden Befehle: stop-instances(AWS CLI) oder Stop-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).

[In einem Instance-Speicher gesicherte Instance] Sie können die Instance nicht anhalten, um das Attribut zu ändern. Springen Sie stattdessen dann zum nächsten Schritt weiter.

6. Aktivieren Sie auf Ihrem lokalen Computer das Enhanced Networking-Attribut mit einem der folgenden Befehle:

   AWS CLI

   Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl wie folgt:

   ```
   aws ec2 modify-instance-attribute \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --sriov-net-support simple
   ```

   PowerShell

   Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet wie folgt.

   ```
   Edit-EC2InstanceAttribute `
       -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
       -SriovNetSupport "simple"
   ```

7. (Optional) Erstellen Sie ein AMI von der Instance, wie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen beschrieben. Das AMI erbt das Enhanced Networking-Attribut von der Instance. D. h. Sie können mit diesem AMI eine andere Instance starten, in der Enhanced Networking standardmäßig aktiviert ist.
8. Starten Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem der folgenden Befehle: start-instances(AWS CLI) oder Start-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).
9. Stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her und prüfen Sie, ob das `ixgbevf`-Modul installiert und in der Netzwerkschnittstelle geladen wurde, indem Sie den Befehl ethtool -i eth***n*** aus dem Abschnitt Testen, ob Enhanced Networking aktiviert ist verwenden.

So aktivieren Sie Enhanced Networking (Instance Store-Backed Instances)

Führen Sie die Schritte aus dem vorherigen Verfahren durch bis zu dem Schritt, in dem die Instance angehalten wird. Erstellen Sie ein neues AMI, wie in Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen beschreiben, um sicherzustellen, dass Sie das Enhanced Networking-Attribut aktivieren, wenn Sie das AMI registrieren.

AWS CLI

Verwenden Sie den register-image-Befehl wie folgt:

```
aws ec2 register-image --sriov-net-support simple ...
```

PowerShell

Verwenden Sie Register-EC2Imagewie folgt.

```
Register-EC2Image -SriovNetSupport "simple" ...
```

Ubuntu

Bevor Sie anfangen, überprüfen Sie, ob das Enhanced Networking bereits auf Ihrer Instance aktiviert ist.

Das Quick Start Ubuntu HVM AMIs enthält die notwendigen Treiber für verbesserte Netzwerke. Bei einer Version von `ixgbevf` vor 2.16.4 können Sie das Kernel-Paket `linux-aws` installieren, um die neuesten Enhanced Networking-Treiber zu erhalten.

In der folgenden Anleitung sind die allgemeinen Schritte für die Kompilierung des `ixgbevf`-Moduls auf einer Ubuntu-Instance.

`linux-aws`-Kernel-Paket installieren

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Aktualisieren Sie den Cache der Paketverwaltung und die einzelnen Pakete.

```
ubuntu:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y linux-aws
```

> **Important**
>
> Wenn Sie während des Aktualisierungsvorgangs aufgefordert werden, `grub` zu installieren, verwenden Sie `/dev/xvda` für die Installation von `grub` und wählen Sie anschließend aus, dass die aktuelle Version von `/boot/grub/menu.lst` beibehalten werden soll.

Andere Linux-Distributionen

Bevor Sie anfangen, überprüfen Sie, ob das Enhanced Networking bereits auf Ihrer Instance aktiviert ist. Die neuesten Quick Start HVM AMIs enthalten die erforderlichen Treiber für erweiterte Netzwerke, sodass Sie keine zusätzlichen Schritte ausführen müssen.

In der folgenden Anleitung werden die Schritte beschrieben, die Sie für die Aktivierung von Enhanced Networking für die Intel 82599 VF-Schnittstelle unter einer anderen Linux-Distributionen als Amazon Linux oder Ubuntu ausführen müssen. Weitere Informationen z. B. hinsichtlich der genauen Syntax für Befehle, der Speicherorte von Dateien oder der Unterstützung von einzelnen Paketen bzw. Tools finden Sie in der Dokumentation zu der jeweiligen Linux-Distribution.

Aktivieren von Enhanced Networking in Linux

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Laden Sie den Quellcode für das `ixgbevf` Modul auf Ihrer Instanz von Sourceforge unter https://sourceforge herunter. net/projects/e1000/files/ixgbevf%20stable/.

   Mit früheren Versionen von `ixgbevf` als 2.16.4 – einschließlich Version 2.14.2 – werden die Builds unter manchen Linux-Distributionen nicht richtig erstellt, einschließlich bestimmter Versionen von Ubuntu.
3. Kompilieren und installieren Sie das `ixgbevf`-Module in Ihrer Instance.

   > **Warning**
   >
   > Wenn Sie das `ixgbevf`-Modul für den aktuellen Kernel kompilieren und anschließend ein Upgrade des Kernels durchführen, ohne einen neuen Build des Treibers für den neuen Kernel zu erstellen, wechselt das System beim nächsten Neustart möglicherweise zum ursprünglichen `ixgbevf`-Modul der Verteilung zurück. Dies kann den Zugriff auf das System verhindern, wenn die verteilungsspezifische Version mit Enhanced Networking nicht kompatibel ist.
4. Führen Sie den Befehl sudo depmod aus, um die Abhängigkeiten für das Modul zu aktualisieren.
5. Aktualisieren Sie `initramfs` in Ihrer Instance, um sicherzustellen, dass das neue Modul während des Bootvorgangs geladen wird.
6. Ermitteln Sie, ob Ihr System standardmäßig transparente Netzwerkschnittstellennamen verwendet. Systeme, die systemd- oder udev-Versionen ab 197 verwenden, können Ethernet-Geräte umbenennen, d. h. die einzige Netzwerkschnittstelle in einem solchen System wird nicht

zwingend als `eth0` bezeichnet. Dieses Verhalten kann Probleme bei der Verbindung mit Ihrer Instance verursachen. Weitere Informationen und andere Konfigurationsoptionen finden Sie unter Predictable Network Interface Names auf der freedesktop.org-Website.

a. Sie können die systemd- und udev-Versionen auf RPM-basierten Systemen mit den folgenden Befehl überprüfen:

```
[ec2-user ~]$ rpm -qa | grep -e '^systemd-[0-9]\+\|^udev-[0-9]\+'
    systemd-208-11.el7_0.2.x86_64
```

In dem Red Hat Enterprise Linux 7-Beispiel oben lautet die systemd-Version 208, d. h. transparente Netzwerkschnittstellennamen müssen deaktiviert werden.

b. Sie können transparente Netzwerkschnittstellennamen deaktivieren, indem Sie in der Zeile `net.ifnames=0` in der Datei `GRUB_CMDLINE_LINUX` die Option `/etc/default/grub` hinzufügen.

```
[ec2-user ~]$ sudo sed -i '/^GRUB\_CMDLINE\_LINUX/s/\"$/\ net\.ifnames\=0\"/' /
etc/default/grub
```

c. Erstellen Sie die neue Grub-Konfigurationsdatei.

```
[ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

7. [EBS-gestützte Instance] Stoppen Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mithilfe der EC2 Amazon-Konsole oder mit einem der folgenden Befehle: stop-instances (AWS CLI) oder (). Stop-EC2InstanceAWS Tools for Windows PowerShell

   [In einem Instance-Speicher gesicherte Instance] Sie können die Instance nicht anhalten, um das Attribut zu ändern. Springen Sie stattdessen dann zum nächsten Schritt weiter.

8. Aktivieren Sie auf Ihrem lokalen Computer das Enhanced Networking-Attribut mit einem der folgenden Befehle:

   AWS CLI

   Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl wie folgt:

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 -\
    -sriov-net-support simple
```

PowerShell

Verwenden Sie das Cmdlet wie folgt Edit-EC2InstanceAttribute.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SriovNetSupport "simple"
```

9. (Optional) Erstellen Sie ein AMI von der Instance, wie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen beschrieben. Das AMI erbt das Enhanced Networking-Attribut von der Instance. D. h. Sie können mit diesem AMI eine andere Instance starten, in der Enhanced Networking standardmäßig aktiviert ist.

   Wenn Ihr Instance-Betriebssystem eine `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`-Datei enthält, müssen Sie diese vor der Erstellung des AMI löschen. Diese Datei enthält die MAC-Adresse des Ethernet-Adapters in der ursprünglichen Instance. Wenn eine andere Instance mit dieser Datei gestartet wird, kann das Betriebssystem das Gerät nicht finden und von `eth0` schlägt möglicherweise fehl, was zu Problemen beim Start führt. Diese Datei wird während des nächsten Bootvorgangs neu generiert, und jede aus dem AMI gestartete Instance erstellt eine eigene Version der Datei.
10. Starten Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem der folgenden Befehle: start-instances(AWS CLI) oder Start-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).
11. (Optional) Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und überprüfen Sie, ob das Modul installiert wurde.

So aktivieren Sie Enhanced Networking (Instance-Speicher-gestützte Instances):

Führen Sie die Schritte aus dem vorherigen Verfahren durch bis zu dem Schritt, in dem die Instance angehalten wird. Erstellen Sie ein neues AMI, wie in Eine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen beschreiben, um sicherzustellen, dass Sie das Enhanced Networking-Attribut aktivieren, wenn Sie das AMI registrieren.

AWS CLI

Verwenden Sie den register-image-Befehl wie folgt:

```
aws ec2 register-image --sriov-net-support simple ...
```

PowerShell

Verwenden Sie Register-EC2Imagewie folgt.

```
Register-EC2Image -SriovNetSupport "simple" ...
```

Windows

Wenn Sie Ihre Instance gestartet haben und Enhanced Networking noch nicht aktiviert wurde, müssen Sie den erforderlichen Netzwerkadaptertreiber herunterladen und in der Instance installieren sowie anschließend das `sriovNetSupport`-Instance-Attribut setzen, um die optimierte Netzwerkleistung zu erzielen. Sie können dieses Attribut nur in unterstützten Instance-Typen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessertes Networking auf EC2 Amazon-Instances.

Important

Informationen zu den neuesten Treiberupdates in Windows AMIs finden Sie im Windows AMI-Versionsverlauf in der AWS Windows AMI-Referenz.

Aktivieren von Enhanced Networking

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. [Windows Server 2016 und höher] Führen Sie das folgende EC2 PowerShell Startskript aus, um die Instanz zu konfigurieren, nachdem der Treiber installiert wurde.

   ```
   PS C:\> C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeInstance.ps1 -
   Schedule
   ```

   Important

   Das Administratorkennwort wird zurückgesetzt, wenn Sie das EC2 Startskript für die Initialisierung der Instanz aktivieren. Sie können die Konfigurationsdatei bearbeiten, um das Zurücksetzen des Administratorpassworts zu deaktivieren, indem Sie es in den Einstellungen für die Initialisierungsaufgaben festlegen.

3. Laden Sie von der Instance den Intel-Netzwerkadaptertreiber für Ihr Betriebssystem herunter:

   - Windows Server 2022

     Besuchen Sie die Download-Seite und laden Sie `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip` herunter.

   - Windows Server 2019, einschließlich Server-Version 1809 und neuer*

     Besuchen Sie die Download-Seite und laden Sie `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip` herunter.

   - Windows Server 2016, einschließlich Server-Version 1803 und früher*

     Besuchen Sie die Download-Seite und laden Sie `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip` herunter.

   - Windows Server 2012 R2

     Besuchen Sie die Download-Seite und laden Sie `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip` herunter.

   - Windows Server 2012

     Besuchen Sie die Download-Seite und laden Sie `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip` herunter.

   - Windows Server 2008 R2

     Besuchen Sie die Download-Seite und laden Sie `PROWinx64Legacy.exe` herunter.

   *Die Serverversionen 1803 und früher sowie 1809 und später werden auf den Intel-Seiten für Treiber und Software nicht ausdrücklich genannt.

4. Installieren Sie den Intel-Netzwerkadaptertreiber für Ihr Betriebssystem.

   - Windows Server 2008 R2

     1. Suchen Sie im Downloads-Ordner die Datei `PROWinx64Legacy.exe` und benennen Sie sie in `PROWinx64Legacy.zip` um.
     2. Extrahieren Sie den Inhalt der Datei `PROWinx64Legacy.zip`.
     3. Öffnen Sie die Befehlszeile, navigieren Sie zum extrahierten Ordner und führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Dienstprogramm `pnputil` zum Hinzufügen und Installieren der INF-Datei im Treiberspeicher zu verwenden.

```
C:\> pnputil -a PROXGB\Winx64\NDIS62\vxn62x64.inf
```

- Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2012
  1. Extrahieren Sie im Downloads-Ordner den Inhalt der Datei `Wired_driver_`*`version`*`_x64.zip`.
  2. Öffnen Sie die Befehlszeile, navigieren Sie zum extrahierten Ordner und führen Sie einen der folgenden Befehle aus, um das Dienstprogramm `pnputil` zum Hinzufügen und Installieren der INF-Datei im Treiberspeicher zu verwenden.
     - Windows Server 2022

       ```
       pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS68\vxn68x64.inf
       ```

     - Windows Server 2019

       ```
       pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS68\vxn68x64.inf
       ```

     - Windows Server 2016

       ```
       pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS65\vxn65x64.inf
       ```

     - Windows Server 2012 R2

       ```
       pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS64\vxn64x64.inf
       ```

     - Windows Server 2012

       ```
       pnputil -i -a PROXGB\Winx64\NDIS63\vxn63x64.inf
       ```

5. Aktivieren Sie auf Ihrem lokalen Computer das Enhanced Networking-Attribut mit einem der folgenden Befehle:

   AWS CLI

   Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl wie folgt:

   ```
   aws ec2 modify-instance-attribute \
       --instance-id i-1234567890abcdef0 \
       --sriov-net-support simple
   ```

PowerShell

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet wie folgt.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SriovNetSupport "simple"
```

6. (Optional) Erstellen Sie ein AMI von der Instance, wie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen beschrieben. Das AMI erbt das Enhanced Networking-Attribut von der Instance. D. h. Sie können mit diesem AMI eine andere Instance starten, in der Enhanced Networking standardmäßig aktiviert ist.
7. Starten Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem der folgenden Befehle: start-instances(AWS CLI) oder Start-EC2Instance(AWS Tools for Windows PowerShell).

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen

Wenn die Verbindung bei der Aktivierung von Enhanced Networkings verloren geht, ist das `ixgbevf`-Modul u. U. nicht mit dem Kernel kompatibel. Versuchen Sie, die Version des `ixgbevf`-Moduls zu installieren, die in der Linux-Distribution Ihrer Instance enthalten war.

Wenn Sie Enhanced Networking für eine PV-Instance oder -AMI aktivieren, ist Ihre Instance möglicherweise nicht mehr erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Wie aktiviere und konfiguriere ich Enhanced Networking auf meinen EC2 Instances?

Überwachen Sie die Netzwerkleistung für ENA-Einstellungen auf Ihrer EC2 Instance

Der Elastic Network Adapter (ENA)-Treiber veröffentlicht Netzwerkleistungsmetriken aus den Instances, in denen sie aktiviert sind. Sie können diese Metriken verwenden, um Probleme mit der Instance-Performance zu beheben, die richtige Instance-Größe für eine Workload auszuwählen, Skalierungsaktivitäten proaktiv zu planen und Anwendungen zu vergleichen, um zu bestimmen, ob sie die auf einer Instance verfügbare Leistung maximieren.

Amazon EC2 definiert Netzwerkmaxima auf Instance-Ebene, um ein qualitativ hochwertiges Netzwerkerlebnis zu gewährleisten, einschließlich einer konsistenten Netzwerkleistung für alle Instance-Größen. AWS bietet für jede Instance Höchstwerte für die folgenden Werte:

- Bandbreitenkapazität — Jede EC2 Instance verfügt über eine maximale Bandbreite für den aggregierten eingehenden und ausgehenden Datenverkehr, basierend auf Instance-Typ und Größe. Manche Instances nutzen einen Netzwerk-I/O-Guthabenmechanismus, bei dem die Netzwerkbandbreite anhand der durchschnittlichen Bandbreitenauslastung zugewiesen wird. Amazon hat EC2 auch eine maximale Bandbreite für den Verkehr zum AWS Direct Connect und zum Internet. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkbandbreite der EC2 Amazon-Instance.
- Packet-per-second (PPS) -Leistung — Jede EC2 Instance hat je nach Instance-Typ und Größe eine maximale PPS-Leistung.
- Connections tracked (Nachverfolgte Verbindungen) – Die Sicherheitsgruppe verfolgt jede aufgebaute Verbindung, um sicherzustellen, dass die Rückpakete wie erwartet übertragen werden. Es gibt eine maximale Anzahl von Verbindungen, die pro Instance verfolgt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungsverfolgung EC2 für Amazon-Sicherheitsgruppen.
- Link-Local-Servicezugriff — Amazon EC2 bietet eine maximale Anzahl an PPS pro Netzwerkschnittstelle für den Datenverkehr zu lokalen Proxydiensten wie dem Amazon DNS-Service, dem Instance Metadata Service und dem Amazon Time Sync Service.

Wenn der Netzwerkverkehr für eine Instance ein Maximum überschreitet, wird der Datenverkehr, der das Maximum überschreitet, durch Warteschlangen und anschließendes Verwerfen von Netzwerkpaketen AWS geformt. Mithilfe der Metriken zur Netzwerkleistung können Sie überwachen, wann der Datenverkehr ein Maximum überschreitet. Diese Metriken informieren Sie in Echtzeit über Auswirkungen auf den Netzwerkverkehr und mögliche Probleme mit der Netzwerkleistung.

Inhalt

- Voraussetzungen
- Metriken für den ENA-Treiber
- Anzeigen der Netzwerkleistungsmetriken für Ihre -Instance
- Metriken für ENA Express
- Metriken zur Netzwerkleistung mit dem DPDK-Treiber für ENA
- Metriken für laufende Instances FreeBSD

Voraussetzungen

Linux-Instances

- Installieren Sie ENA-Treiberversion 2.2.10 oder höher. Verwenden Sie den ethtool-Befehl, um die installierte Version zu überprüfen. Im folgenden Beispiel erfüllt die Version die Mindestanforderung.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -i eth0 | grep version
version: 2.2.10
```

  Informationen zum Upgrade Ihres ENA-Treibers finden Sie unter Enhanced networking (Verbessertes Networking).
- Um diese Metriken in Amazon zu importieren CloudWatch, installieren Sie den CloudWatch Agenten. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassung von Netzwerkleistungskennzahlen im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.
- Um die `conntrack_allowance_available` Metrik zu unterstützen, installieren Sie den ENA-Treiber Version 2.8.1 oder höher.
- Um das PPS-Limit für ausgehende Fragmente von 1024 zu überschreiben, installieren Sie den ENA-Treiber Version 2.13.3 oder höher.

Windows-Instances

- Installieren Sie ENA-Treiberversion 2.2.2 oder höher. Verwenden Sie den Geräte-Manager, um die installierte Version zu überprüfen.
  1. Öffnen Sie den Geräte-Manager, indem Sie `devmgmt.msc` ausführen.
  2. Erweitern Sie Network Adapters (Netzwerkadapter).
  3. Wählen Sie Amazon Elastic Network Adapter (Amazon-Elastic-Netzwerkadapter), Properties (Eigenschaften).
  4. Suchen Sie auf der Registerkarte Driver (Treiber) nach Driver Version (Treiberversion).

  Informationen zum Upgrade Ihres ENA-Treibers finden Sie unter Enhanced networking (Verbessertes Networking).
- Um diese Metriken in Amazon zu importieren CloudWatch, installieren Sie den CloudWatch Agenten. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassung erweiterter Netzwerkmetriken im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Metriken für den ENA-Treiber

Der ENA-Treiber liefert die folgenden Metriken in Echtzeit an die Instance. Sie liefern die kumulative Anzahl von Paketen, die seit dem letzten Zurücksetzen des Treibers in jeder Netzwerkschnittstelle in die Warteschlange gestellt oder verworfen wurden.

Metrik	Beschreibung	Unterstützt auf
`bw_in_allowance_exceeded`	Die Anzahl der Pakete, die in die Warteschlange gestellt oder verworfen wurden, da die eingehende aggregierte Bandbreite das Maximum für die Instance überschritten hat.	Allen Instance-Typen
`bw_out_allowance_exceeded`	Die Anzahl der Pakete, die in die Warteschlange gestellt oder verworfen wurden, weil die ausgehende aggregierte Bandbreite das Maximum für die Instance überschritten hat.	Allen Instance-Typen
`conntrack_allowance_exceeded`	Die Anzahl der verworfenen Pakete, weil die Verbindungsverfolgung das Maximum für die Instance überschritten hat und keine neuen Verbindungen hergestellt werden konnten. Dies kann zu einem Paketverlust für den Datenverkehr zur oder von der Instance führen.	Allen Instance-Typen
`conntrack_allowance_available`	Die Anzahl der nachverfolgten Verbindungen, die von der Instance hergestellt werden können, bevor die zulässige Anzahl nachverfolgter Verbindun	Nur Nitro-basierte Instances

Metrik	Beschreibung	Unterstützt auf
	gen dieses Instance-Typs erreicht wird.	
`linklocal_allowance_exceeded`	Die Anzahl der verworfenen Pakete, weil das PPS des Datenverkehrs zu lokalen Proxy-Diensten das Maximum für die Netzwerkschnittstelle überschritten hat. Dies wirkt sich auf den Datenverkehr zum Amazon DNS-Service, zum Instance Metadata Service und zum Amazon Time Sync Service aus, hat jedoch keine Auswirkungen auf den Datenverkehr zu benutzerdefinierten DNS-Resolvern.	Allen Instance-Typen
`pps_allowance_exceeded`	Die Anzahl der Pakete, die in die Warteschlange gestellt oder verworfen wurden, weil das bidirektionale PPS das Maximum für die Instance überschritten hat. *	Allen Instance-Typen

* Abhängig von der Einstellung für den Fragment-Proxymodus für den ENA-Linux-Treiber v2.13.3 oder höher kann dieses Limit auch ausgehende Fragmentverluste umfassen, die 1024 PPS für die Netzwerkschnittstelle überschreiten. Wenn der Fragment-Proxymodus für den Linux-Treiber aktiviert ist, umgehen ausgehende Fragment-Drops das normalerweise geltende Limit von 1024 PPS und werden innerhalb der Standard-PPS-Zulagen gezählt. Der Fragment-Proxymodus ist standardmäßig deaktiviert.

Anzeigen der Netzwerkleistungsmetriken für Ihre -Instance

Welches Verfahren Sie verwenden, hängt vom Betriebssystem der Instance ab.

Linux-Instances

Sie können Metriken in Ihren bevorzugten Tools veröffentlichen, um die Metrikdaten zu visualisieren. Sie können die Metriken beispielsweise CloudWatch mithilfe des CloudWatch Agenten auf Amazon veröffentlichen. Der Agent ermöglicht es Ihnen, einzelne Metriken auszuwählen und die Veröffentlichung zu steuern.

Sie können auch den ethtool verwenden, um die Metriken für jede Netzwerkschnittstelle wie eth0 wie folgt abzurufen.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -S eth0
     bw_in_allowance_exceeded: 0
     bw_out_allowance_exceeded: 0
     pps_allowance_exceeded: 0
     conntrack_allowance_exceeded: 0
     linklocal_allowance_exceeded: 0
     conntrack_allowance_available: 136812
```

Windows-Instances

Sie können die Metriken mit jedem Verbraucher von Windows-Leistungsindikatoren anzeigen. Die Daten können gemäß dem EnaPerfCounters Manifest analysiert werden. Dies ist eine XML-Datei, die den Leistungsindikatoranbieter und seine Leistungsindikatoren definiert.

So installieren Sie das Manifest

Wenn Sie die Instance mit einem AMI gestartet haben, das ENA-Treiber 2.2.2 oder höher enthält oder das Installationsskript im Treiberpaket für ENA-Treiber 2.2.2 verwendet hat, ist das Manifest bereits installiert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Manifest manuell zu installieren:

1. Entfernen Sie das vorhandene Manifest mit dem folgenden Befehl:

   ```
   unlodctr /m:EnaPerfCounters.man
   ```

2. Kopieren Sie die Manifestdatei `EnaPerfCounters.man` aus dem Treiberinstallationspaket nach `%SystemRoot%\System32\drivers`.
3. Installieren Sie das neue Manifest mit dem folgenden Befehl:

   ```
   lodctr /m:EnaPerfCounters.man
   ```

So zeigen Sie Metriken mit dem Leistungsmonitor an

1. Öffnen Sie Performance Monitor.
2. Drücken Sie Strg+N, um neue Leistungsindikatoren hinzuzufügen.
3. Wählen Sie ENA Packets Shaping (ENA-Paketformung) aus der Liste aus.
4. Wählen Sie die zu überwachenden Instances aus und wählen Sie Add (Hinzufügen).
5. Klicken Sie auf OK.

Metriken für ENA Express

ENA Express basiert auf der SRD-Technologie (AWS Scalable Reliable Datagram). SRD ist ein leistungsstarkes Netzwerktransportprotokoll, das dynamisches Routing verwendet, um den Durchsatz zu erhöhen und die Tail-Latenz zu minimieren. Nachdem Sie ENA Express für die Netzwerkschnittstellen-Anhänge sowohl auf der sendenden als auch auf der empfangenden Instance aktiviert haben, können Sie ENA-Express-Metriken verwenden, um zu helfen sicherzustellen, dass Ihre Instances die Leistungsverbesserungen der SRD-Technologie voll ausschöpfen. Zum Beispiel:

- Bewerten Sie Ihre Ressourcen, um sicherzustellen, dass sie über ausreichende Kapazitäten verfügen, um mehr SRD-Verbindungen herzustellen.
- Identifizieren Sie, wo potenzielle Probleme bestehen, die verhindern, dass berechtigte ausgehende Pakete SRD verwenden.
- Berechnen Sie den Prozentsatz des ausgehenden Datenverkehrs, welcher SRD für die Instance verwendet.
- Berechnen Sie den Prozentsatz des eingehenden Datenverkehrs, welcher SRD für die Instance verwendet.

> **Note**
>
> Verwenden Sie zum Erstellen von Metriken die Treiberversion 2.8 oder höher.

Um eine Liste der Metriken für Ihre Linux Instance anzuzeigen, die für ENA Express gefiltert wurde, führen Sie den folgenden ethtool-Befehl für Ihre Netzwerkschnittstelle aus (hier als `eth0` gezeigt). Notieren Sie sich den Wert der `ena_srd_mode`-Metrik.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -S eth0 | grep ena_srd
```

```
NIC statistics:
 ena_srd_mode: 1
 ena_srd_tx_pkts: 0
 ena_srd_eligible_tx_pkts: 0
 ena_srd_rx_pkts: 0
 ena_srd_resource_utilization: 0
```

Die folgenden Metriken sind für alle Instances verfügbar, für die ENA Express aktiviert ist.

ena_srd_mode

Beschreibt, welche ENA-Express-Features aktiviert sind. Werte sind wie folgt:

- `0` = ENA Express aus, UDP aus
- `1` = ENA Express ein, UDP aus
- `2` = ENA Express aus, UDP ein

> **Note**
>
> Dies passiert nur, wenn ENA Express ursprünglich aktiviert war und UDP für dessen Verwendung konfiguriert wurde. Der vorherige Wert wird für UDP-Verkehr beibehalten.

- `3` = ENA Express ein, UDP ein

ena_srd_eligible_tx_pkts

Die Anzahl der Netzwerke wie folgt:

- Sowohl sendende als auch empfangende Instance-Typen werden unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in der Unterstützte Instance-Typen für ENA Express-Tabelle.
- Sowohl die sendenden als auch die empfangenden Instances müssen ENA Express konfiguriert haben.
- Die sendenden und empfangenden Instances müssen in derselben Availability Zone laufen.
- Der Netzwerkpfad zwischen den Instances darf keine Middleware-Boxen enthalten. ENA Express unterstützt derzeit keine Middleware-Boxen.

> **Note**
>
> Die ENA-Express-Zulassungsmetrik deckt die Quell- und Zielanforderungen sowie das Netzwerk zwischen den beiden Endpunkten ab. Zugelassene Pakete können immer noch disqualifiziert werden, nachdem sie bereits gezählt wurden. Wenn beispielsweise

ein berechtigtes Paket das Maximum Transmission Unit (MTU)-Limit überschreitet, wird auf die standardmäßige ENA-Übertragung zurückgegriffen, obwohl das Paket im Zähler immer noch als geeignet angezeigt wird.

ena_srd_tx_pkts

Die Anzahl der SRD-Pakete, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums übertragen wurden.

ena_srd_rx_pkts

Die Anzahl der SRD-Pakete, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums empfangen wurden.

ena_srd_resource_utilization

Der Prozentsatz der maximal zulässigen Arbeitsspeichernutzung für gleichzeitige SRD-Verbindungen, den die Instance verbraucht hat.

Um zu überprüfen, ob die Paketübertragung SRD verwendet, können Sie die Anzahl der zulässigen Pakete (`ena_srd_eligible_tx_pkts`-Metrik) mit der Anzahl der übertragenen SRD-Pakete (`ena_srd_tx_pkts`-Metrik) während eines bestimmten Zeitraums vergleichen.

Ausgehender Verkehr (ausgehende Pakete)

Um sicherzustellen, dass Ihr ausgehender Verkehr SRD wie erwartet verwendet, vergleichen Sie die Anzahl der SRD-fähigen Pakete (`ena_srd_eligible_tx_pkts`) mit der Anzahl der gesendeten SRD-Pakete (`ena_srd_tx_pkts`) über einen bestimmten Zeitraum.

Signifikante Unterschiede zwischen der Anzahl der berechtigten Pakete und der Anzahl der gesendeten SRD-Pakete werden häufig durch Probleme mit der Ressourcenauslastung verursacht. Wenn die an die Instance angeschlossene Netzwerkkarte ihre maximalen Ressourcen aufgebraucht hat oder wenn die Pakete das MTU-Limit überschreiten, können berechtigte Pakete nicht über SRD übertragen werden und müssen auf die standardmäßige ENA-Übertragung zurückgreifen. Pakete können auch während Live-Migrationen oder Aktualisierungen des Live-Servers in diese Lücke fallen. Eine zusätzliche Fehlerbehebung ist erforderlich, um die Grundursache zu ermitteln.

> **Note**
>
> Sie können gelegentliche geringfügige Unterschiede zwischen der Anzahl der berechtigten Pakete und der Anzahl der SRD-Pakete ignorieren. Dies kann beispielsweise passieren, wenn Ihre Instance eine Verbindung zu einer anderen Instance für SRD-Traffic herstellt.

Um herauszufinden, welcher Prozentsatz Ihres gesamten ausgehenden Datenverkehrs in einem bestimmten Zeitraum SRD verwendet, vergleichen Sie die Anzahl der gesendeten SRD-Pakete (`ena_srd_tx_pkts`) mit der Gesamtzahl der Pakete, die während dieser Zeit für die Instance (`NetworkPacketOut`) gesendet wurden.

Eingehender Verkehr (eingehende Pakete)

Um herauszufinden, welcher Prozentsatz Ihres gesamten eingehenden Datenverkehrs in einem bestimmten Zeitraum SRD verwendet, vergleichen Sie die Anzahl der empfangenen SRD-Pakete (`ena_srd_rx_pkts`) mit der Gesamtzahl der Pakete, die während dieser Zeit von der Instance (`NetworkPacketIn`) erhalten wurden.

Ressourcenauslastung

Die Ressourcenauslastung basiert auf der Anzahl der gleichzeitigen SRD-Verbindungen, die eine einzelne Instance zu einem bestimmten Zeitpunkt unterhalten kann. Die Metrik zur Ressourcenauslastung (`ena_srd_resource_utilization`) verfolgt Ihre aktuelle Auslastung für die Instance. Wenn sich die Auslastung 100 % nähert, können Sie Leistungsproblemen erwarten. ENA Express greift von der SRD auf die standardmäßige ENA-Übertragung zurück und die Wahrscheinlichkeit, dass Pakete verworfen werden, steigt. Eine hohe Ressourcenauslastung ist ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, die Instance aufzuskalieren, um die Netzwerkleistung zu verbessern.

> **Note**
>
> Wenn der Netzwerkverkehr für eine Instance ein Maximum überschreitet, wird der Datenverkehr, AWS der das Maximum überschreitet, geformt, indem Netzwerkpakete in eine Warteschlange gestellt und anschließend gelöscht werden.

Persistenz

Ausgangs- und Eingangsmetriken fallen an, solange ENA Express für die Instance aktiviert ist. Metriken fallen nicht mehr an, wenn ENA Express deaktiviert ist, aber sie bleiben bestehen, solange die Instance noch läuft. Die Metriken werden zurückgesetzt, wenn die Instance neu gestartet oder beendet wird oder wenn die Netzwerkschnittstelle von der Instance getrennt ist.

Metriken zur Netzwerkleistung mit dem DPDK-Treiber für ENA

Die ENA-Treiberversion 2.2.0 und höher unterstützt die Berichterstellung von Netzwerkmetriken. DPDK 20.11 enthält den ENA-Treiber 2.2.0 und ist die erste DPDK-Version, die dieses Feature unterstützt.

Der DPDK-Treiber v25.03 oder höher unterstützt den Fragment-Proxymodus. Wenn der Fragment-Proxymodus für den DPDK-Treiber aktiviert ist, umgehen ausgehende Fragment-Drops die normalerweise geltende Obergrenze von 1024 PPS und werden innerhalb der Standard-PPS-Zulagen gezählt. Der Fragment-Proxymodus ist standardmäßig deaktiviert.

Sie können eine Beispielanwendung verwenden, um DPDK-Statistiken anzuzeigen. Um eine interaktive Version der Beispielanwendung zu starten, führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
./app/dpdk-testpmd -- -i
```

In dieser interaktiven Sitzung können Sie einen Befehl eingeben, um erweiterte Statistiken für einen Port abzurufen. Der folgende Beispielbefehl ruft die Statistiken für Port 0 ab.

```
show port xstats 0
```

Das Folgende ist ein Beispiel für eine interaktive Sitzung mit der DPDK-Beispielanwendung.

```
[root@ip-192.0.2.0 build]# ./app/dpdk-testpmd -- -i
        EAL: Detected 4 lcore(s)
        EAL: Detected 1 NUMA nodes
        EAL: Multi-process socket /var/run/dpdk/rte/mp_socket
        EAL: Selected IOVA mode 'PA'
        EAL: Probing VFIO support...
        EAL:   Invalid NUMA socket, default to 0
        EAL:   Invalid NUMA socket, default to 0
        EAL: Probe PCI driver: net_ena (1d0f:ec20) device: 0000:00:06.0
(socket 0)
        EAL: No legacy callbacks, legacy socket not created
        Interactive-mode selected
```

```
        Port 0: link state change event
        testpmd: create a new mbuf pool <mb_pool_0>: n=171456,
size=2176, socket=0
        testpmd: preferred mempool ops selected: ring_mp_mc

        Warning! port-topology=paired and odd forward ports number, the
last port will pair with itself.

        Configuring Port 0 (socket 0)
        Port 0: 02:C7:17:A2:60:B1
        Checking link statuses...
        Done
        Error during enabling promiscuous mode for port 0: Operation
not supported - ignore
        testpmd> show port xstats 0
        ###### NIC extended statistics for port 0
        rx_good_packets: 0
        tx_good_packets: 0
        rx_good_bytes: 0
        tx_good_bytes: 0
        rx_missed_errors: 0
        rx_errors: 0
        tx_errors: 0
        rx_mbuf_allocation_errors: 0
        rx_q0_packets: 0
        rx_q0_bytes: 0
        rx_q0_errors: 0
        tx_q0_packets: 0
        tx_q0_bytes: 0
        wd_expired: 0
        dev_start: 1
        dev_stop: 0
        tx_drops: 0
        bw_in_allowance_exceeded: 0
        bw_out_allowance_exceeded: 0
        pps_allowance_exceeded: 0
        conntrack_allowance_exceeded: 0
        linklocal_allowance_exceeded: 0
        rx_q0_cnt: 0
        rx_q0_bytes: 0
        rx_q0_refill_partial: 0
        rx_q0_bad_csum: 0
        rx_q0_mbuf_alloc_fail: 0
        rx_q0_bad_desc_num: 0
```

```
        rx_q0_bad_req_id: 0
        tx_q0_cnt: 0
        tx_q0_bytes: 0
        tx_q0_prepare_ctx_err: 0
        tx_q0_linearize: 0
        tx_q0_linearize_failed: 0
        tx_q0_tx_poll: 0
        tx_q0_doorbells: 0
        tx_q0_bad_req_id: 0
        tx_q0_available_desc: 1023
        testpmd>
```

Weitere Informationen über die Beispielanwendung und deren Verwendung zum Abrufen erweiterter Statistiken. Siehe Testpmd Application User Guide (Testpmd-Anwendungs-Benutzerhandbuch) in der DPDK-Dokumentation.

Metriken für laufende Instances FreeBSD

Ab Version 2.3.0, der ENA FreeBSD Der Treiber unterstützt das Sammeln von Netzwerkleistungsmetriken für laufende Instances FreeBSD. Um die Erfassung von zu ermöglichen FreeBSD Metriken geben Sie den folgenden Befehl ein und legen Sie *interval* ihn auf einen Wert zwischen 1 und 3600 fest. Dies gibt an, wie oft (in Sekunden) gesammelt werden soll FreeBSD Metriken.

```
sysctl dev.ena.network_interface.eni_metrics.sample_interval=interval
```

Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise festgelegt, dass der Treiber erfasst FreeBSD Metriken auf Netzwerkschnittstelle 1 alle 10 Sekunden:

```
sysctl dev.ena.1.eni_metrics.sample_interval=10
```

Um die Erfassung von auszuschalten FreeBSD Metriken können Sie den vorherigen Befehl ausführen und `0` als angeben*interval*.

Nachdem Sie das Sammeln aktiviert haben FreeBSD Metriken können Sie die neuesten gesammelten Metriken abrufen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
sysctl dev.ena.network_interface.eni_metrics
```

Problembehandlung beim ENA-Kernel-Treiber in Linux

Der Elastic Network Adapter (ENA) soll die Integrität des Betriebssystems verbessern und mögliche langfristige Störungen aufgrund von unerwartetem Hardwareverhalten oder Fehlern verringern. In der ENA-Architektur bleiben Geräte- oder Treiberfehler für das System weitestgehend transparent. Dieses Thema enthält Informationen zur Fehlerbehebung für ENA.

Beginnen Sie mit Abschnitt Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen, wenn Sie keine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen können.

Wenn nach der Migration zu einem Instance-Typ der sechsten Generation Leistungseinbußen auftreten, lesen Sie den Artikel Was muss ich tun, bevor ich meine EC2 Instance auf eine Instance der sechsten Generation migriere, um sicherzustellen, dass ich die maximale Netzwerkleistung erhalte?

Wenn Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen können, können Sie mithilfe der Fehlererkennungs- und Wiederherstellungsmechanismen Diagnose-Informationen sammeln. Ausführliche Informationen zu diesen Mechanismen finden Sie in den weiteren Abschnitten dieses Themas.

Inhalt

- Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen
- Keep-Alive-Mechanismus
- Timeout für Registerlesevorgänge
- Statistiken
- Treiberfehlerprotokolle im syslog
- Benachrichtigungen zur suboptimalen Konfiguration

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen

Wenn die Verbindung bei der Aktivierung des Enhanced Networking verloren geht, ist das ena-Modul u. U. nicht mit der Kernelversion Ihrer Instance kompatibel. Dies geschieht z .B. dann, wenn Sie das Modul für eine bestimmte Kernelversion (ohne Befehl dkms oder mit einer falsch konfigurierten dkms.conf-Datei) installieren und Ihr Instance-Kernel anschließend aktualisiert wird. Wenn der beim Start geladene Instance-Kernel nicht über ein richtig installiertes ena-Modul verfügt, erkennt Ihre Instance den Netzwerkadapter nicht und Ihre Instance ist nicht erreichbar.

Wenn Sie Enhanced Networking für eine PV-Instance oder ein AMI aktivieren, kann es ebenfalls vorkommen, dass Ihre Instance nicht erreichbar ist.

Wenn Ihre Instance nach dem Aktivieren von Enhanced Networking mit ENA nicht erreichbar ist, können Sie das Attribut `enaSupport` für Ihre Instance deaktivieren, damit diese wieder den üblichen Netzwerkadapter nutzt.

So deaktivieren Sie Enhanced Networking mit ENA (EBS-gestützte Instances)

1. Stoppen Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus, indem Sie die EC2 Amazon-Konsole, den Befehl stop-instances (AWS CLI) oder das Stop-EC2InstanceCmdlet () verwenden.AWS - Tools für PowerShell
2. Deaktivieren Sie auf Ihrem lokalen Computer das erweiterte Netzwerkattribut, indem Sie den modify-instance-attributeBefehl mit der `--no-ena-support` Option oder das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet mit dem Parameter verwenden. `-EnaSupport $false`
3. Starten Sie die Instance von Ihrem lokalen Computer aus mit der EC2 Amazon-Konsole, dem Befehl start-instances oder dem Start-EC2InstanceCmdlet.
4. (Optional) Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und versuchen Sie, das Modul `ena` erneut mit Ihrer aktuellen Kernelversion zu installieren, indem Sie die entsprechenden Schritte unter Ermöglichen Sie Enhanced Networking mit ENA auf Ihren EC2 Instances ausführen.

So deaktivieren Sie Enhanced Networking mit ENA (Instance Store-Backed Instances)

1. Erstellen Sie ein neues AMI, wie unter beschriebenEine Instance-Speicher-gestützte AMI erstellen.
2. Achten Sie bei der Registrierung des AMI darauf, die `--no-ena-support` Option in den Befehl stop-instances (AWS CLI) oder den `-EnaSupport $false` Parameter in das Register-EC2ImageCmdlet aufzunehmen.

Keep-Alive-Mechanismus

Das ENA-Gerät sendet Keep-Alive-Ereignisse in einem bestimmten Zeitintervall (i. d. R. einmal pro Sekunde). Der ENA-Treiber implementiert einen Überwachungsmechanismus, der regelmäßig nach allen Keep-Alive-Nachrichten sucht. Wenn eine oder mehrere Nachrichten vorhanden sind, wird der Überwachungsmechanismus wieder aktiviert. Andernfalls geht der Treiber davon aus, dass ein Gerätefehler vorliegt, und ergreift folgende Maßnahmen:

- Er legt seine aktuellen Statistiken unter syslog ab.
- Er setzt das ENA-Gerät zurück.
- Er setzt den ENA-Treiberstatus zurück.

Der obige Zurücksetzungsvorgang kann kurzzeitig zu einem Traffic-Verlust führen (TCP-Verbindungen können i. d. R. wiederhergestellt werden), der aber keine weiteren Auswirkungen für den Benutzer haben sollte.

Das ENA-Gerät fordert u. U. indirekt eine Gerätezurücksetzung an, indem keine Keep-Alive-Benachrichtigung gesendet wird, z. B. wenn das ENA-Gerät nach dem Laden einer nicht wiederherstellbaren Konfiguration in einen unbekannten Status versetzt wird.

Das folgende Beispiel zeigt den Vorgang des Zurücksetzens:

```
[18509.800135] ena 0000:00:07.0 eth1: Keep alive watchdog timeout. // The watchdog
 process initiates a reset
[18509.815244] ena 0000:00:07.0 eth1: Trigger reset is on
[18509.825589] ena 0000:00:07.0 eth1: tx_timeout: 0 // The driver logs the current
 statistics
[18509.834253] ena 0000:00:07.0 eth1: io_suspend: 0
[18509.842674] ena 0000:00:07.0 eth1: io_resume: 0
[18509.850275] ena 0000:00:07.0 eth1: wd_expired: 1
[18509.857855] ena 0000:00:07.0 eth1: interface_up: 1
[18509.865415] ena 0000:00:07.0 eth1: interface_down: 0
[18509.873468] ena 0000:00:07.0 eth1: admin_q_pause: 0
[18509.881075] ena 0000:00:07.0 eth1: queue_0_tx_cnt: 0
[18509.888629] ena 0000:00:07.0 eth1: queue_0_tx_bytes: 0
[18509.895286] ena 0000:00:07.0 eth1: queue_0_tx_queue_stop: 0
.......
........
[18511.280972] ena 0000:00:07.0 eth1: free uncompleted tx skb qid 3 idx 0x7 // At the
 end of the down process, the driver discards incomplete packets.
[18511.420112] [ENA_COM: ena_com_validate_version] ena device version: 0.10 //The
 driver begins its up process
[18511.420119] [ENA_COM: ena_com_validate_version] ena controller version: 0.0.1
 implementation version 1
[18511.420127] [ENA_COM: ena_com_admin_init] ena_defs : Version:[b9692e8] Build date
 [Wed Apr  6 09:54:21 IDT 2016]
[18512.252108] ena 0000:00:07.0: Device watchdog is Enabled
[18512.674877] ena 0000:00:07.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[18512.674933] ena 0000:00:07.0: irq 47 for MSI/MSI-X
```

```
[18512.674990] ena 0000:00:07.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[18512.675037] ena 0000:00:07.0: irq 49 for MSI/MSI-X
[18512.675085] ena 0000:00:07.0: irq 50 for MSI/MSI-X
[18512.675141] ena 0000:00:07.0: irq 51 for MSI/MSI-X
[18512.675188] ena 0000:00:07.0: irq 52 for MSI/MSI-X
[18512.675233] ena 0000:00:07.0: irq 53 for MSI/MSI-X
[18512.675279] ena 0000:00:07.0: irq 54 for MSI/MSI-X
[18512.772641] [ENA_COM: ena_com_set_hash_function] Feature 10 isn't supported
[18512.772647] [ENA_COM: ena_com_set_hash_ctrl] Feature 18 isn't supported
[18512.775945] ena 0000:00:07.0: Device reset completed successfully // The reset
 process is complete
```

Timeout für Registerlesevorgänge

Bei der ENA-Architektur kommt es nur zu einer begrenzten Nutzung von im Speicher abgebildeten I/O-Lesevorgängen (MMIO). Der ENA-Treiber greift nur während seines Initialisierungsvorgangs auf MMIO-Register zu.

Wenn die Treiberprotokolle (verfügbar in der dmesg-Ausgabe) Fehler bei Lesevorgängen ausgeben, kann die Ursache ein nicht kompatibler oder falsch kompilierter Treiber, ein ausgelastetes Hardwaregerät oder einen Hardwarefehler sein.

Intermittierende Protokolleinträge, die auf Fehler bei Lesevorgängen hinweisen, stellen i. d. R. kein Problem dar. Der Treiber führt dafür in diesem Fall einen neuen Versuch durch. Eine Reihe von Protokolleinträgen mit Lesefehlern deuten jedoch auf ein Treiber- oder Hardwareproblem hin.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen Treiber-Protokolleintrag, der auf einen Lesevorgangsfehler aufgrund eines Timeouts hindeutet:

```
[ 47.113698] [ENA_COM: ena_com_reg_bar_read32] reading reg failed for timeout.
 expected: req id[1] offset[88] actual: req id[57006] offset[0]
[ 47.333715] [ENA_COM: ena_com_reg_bar_read32] reading reg failed for timeout.
 expected: req id[2] offset[8] actual: req id[57007] offset[0]
[ 47.346221] [ENA_COM: ena_com_dev_reset] Reg read32 timeout occurred
```

Statistiken

Falls eine unzureichende Netzwerkleistung oder Latenzprobleme auftreten, sollten Sie die Gerätestatistiken aufrufen und überprüfen. Diese Statistiken können Sie mithilfe von ethtool wie folgt aufrufen.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -S ethN
NIC statistics:
 tx_timeout: 0
 suspend: 0
 resume: 0
 wd_expired: 0
 interface_up: 1
 interface_down: 0
 admin_q_pause: 0
 bw_in_allowance_exceeded: 0
 bw_out_allowance_exceeded: 0
 pps_allowance_exceeded: 0
 conntrack_allowance_available: 450878
 conntrack_allowance_exceeded: 0
 linklocal_allowance_exceeded: 0
 queue_0_tx_cnt: 4329
 queue_0_tx_bytes: 1075749
 queue_0_tx_queue_stop: 0
 ...
```

Unten sind die folgenden Befehlsausgabeparameter beschrieben:

`tx_timeout`: *N*

Gibt an, wie oft der Netdev-Überwachungsmechanismus aktiviert wurde.

`suspend`: *N*

Gibt an, wie oft der Treiber eine Aussetzung durchgeführt hat.

`resume`: *N*

Gibt an, wie oft der Treiber eine Wiederaufnahme durchgeführt hat.

`wd_expired`: *N*

Gibt an, wie oft der Treiber in den letzten drei Sekunden kein Keep-Alive-Ereignis empfangen hat.

`interface_up`: *N*

Gibt an, wie oft die ENA-Schnittstelle aufgerufen wurde.

`interface_down`: *N*

Gibt an, wie oft die ENA-Schnittstelle heruntergefahren wurde.

`admin_q_pause`: *N*

Gibt an, wie oft die Admin-Warteschlange nicht in einem laufenden Zustand gefunden wurde.

`bw_in_allowance_exceeded`: *N*

Die Anzahl der Pakete, die in die Warteschlange gestellt oder verworfen wurden, da die eingehende aggregierte Bandbreite das Maximum für die Instance überschritten hat.

`bw_out_allowance_exceeded`: *N*

Die Anzahl der Pakete, die in die Warteschlange gestellt oder verworfen wurden, weil die ausgehende aggregierte Bandbreite das Maximum für die Instance überschritten hat.

`pps_allowance_exceeded`: *N*

Die Anzahl der Pakete, die in die Warteschlange gestellt oder verworfen wurden, weil das bidirektionale PPS das Maximum für die Instance überschritten hat. *

`conntrack_allowance_available`: *N*

Die Anzahl der nachverfolgten Verbindungen, die von der Instance hergestellt werden können, bevor die zulässige Anzahl nachverfolgter Verbindungen dieses Instance-Typs erreicht wird. Nur für Nitro-basierte Instances verfügbar. Wird nicht unterstützt mit FreeBSD Instanzen oder DPDK-Umgebungen.

`conntrack_allowance_exceeded`: *N*

Die Anzahl der verworfenen Pakete, weil die Verbindungsverfolgung das Maximum für die Instance überschritten hat und keine neuen Verbindungen hergestellt werden konnten. Dies kann zu einem Paketverlust für den Datenverkehr zur oder von der Instance führen.

`linklocal_allowance_exceeded`: *N*

Die Anzahl der verworfenen Pakete, weil das PPS des Datenverkehrs zu lokalen Proxy-Diensten das Maximum für die Netzwerkschnittstelle überschritten hat. Dies wirkt sich auf den Datenverkehr zum Amazon DNS-Service, zum Instance Metadata Service und zum Amazon Time Sync Service aus, hat jedoch keine Auswirkungen auf den Datenverkehr zu benutzerdefinierten DNS-Resolvern.

`queue_`*N*`_tx_cnt`: *N*

Gibt die Anzahl der übertragenen Pakete für diese Warteschlange an.

`queue_`*N*`_tx_bytes`: *N*

Gibt die Anzahl von übertragenen Bytes für diese Warteschlange an.

`queue_N_tx_queue_stop`: *N*

Gibt an, wie oft die Warteschlange voll und gestoppt *N* war.

`queue_N_tx_queue_wakeup`: *N*

Gibt an, wie oft die Warteschlange *N* wieder aufgenommen wurde, nachdem sie gestoppt wurde.

`queue_N_tx_dma_mapping_err`: *N*

Fehleranzahl für direkten Speicherzugriff. Wenn dieser Wert nicht 0 ist, weist dies auf einen niedrigen Stand der Systemressourcen hin.

`queue_N_tx_linearize`: *N*

Gibt an, wie oft die SKB-Linearisierung für diese Warteschlange versucht wurde.

`queue_N_tx_linearize_failed`: *N*

Gibt an, wie oft die SKB-Linearisierung für diese Warteschlange fehlgeschlagen ist.

`queue_N_tx_napi_comp`: *N*

Gibt an, wie oft der `napi`-Handler `napi_complete` für diese Warteschlange aufgerufen hat.

`queue_N_tx_tx_poll`: *N*

Gibt an, wie oft der `napi`-Handler für diese Warteschlange geplant war.

`queue_N_tx_doorbells`: *N*

Gibt die Anzahl der Übertragungs-Doorbells für diese Warteschlange an.

`queue_N_tx_prepare_ctx_err`: *N*

Gibt an, wie oft `ena_com_prepare_tx` für diese Warteschlange fehlgeschlagen ist.

`queue_N_tx_bad_req_id`: *N*

Ungültige `req_id` für diese Warteschlange. Die gültige `req_id` ist 0, minus `queue_size` und minus 1.

`queue_N_tx_llq_buffer_copy`: *N*

Die Anzahl der Pakete, deren Header-Größe größer ist als der llq-Eintrag für diese Warteschlange.

`queue_N_tx_missed_tx`: *N*

Gibt die Anzahl der nicht abgeschlossenen Pakete für diese Warteschlange an.

`queue_N_tx_unmask_interrupt`: *N*

Gibt an, wie oft der tx-Interrupt für diese Warteschlange entlarvt wurde.

`queue_N_rx_cnt`: *N*

Anzahl der empfangenen Pakete für diese Warteschlange.

`queue_N_rx_bytes`: *N*

Anzahl der empfangenen Bytes für diese Warteschlange.

`queue_N_rx_rx_copybreak_pkt`: *N*

Gibt an, wie oft die rx-Warteschlange ein Paket erhalten hat, das kleiner als die rx_copybreak-Paketgröße für diese Warteschlange ist.

`queue_N_rx_csum_good`: *N*

Gibt an, wie oft die rx-Warteschlange ein Paket erhalten hat, in dem die Prüfsumme überprüft wurde und für diese Warteschlange korrekt war.

`queue_N_rx_refil_partial`: *N*

Gibt an, wie oft der Treiber erfolglos versucht hat, den leeren Teil der rx-Warteschlange mit den Puffern für diese Warteschlange wieder aufzufüllen. Ist dieser Wert nicht 0, weist dies auf einen niedrigen Stand der Speicherressourcen hin.

`queue_N_rx_bad_csum`: *N*

Gibt an, wie oft die Warteschlange `rx` eine fehlerhafte Prüfsumme für diese Warteschlange ermittelt hat (nur wenn rx-Prüfsummenabladung unterstützt wird).

`queue_N_rx_page_alloc_fail`: *N*

Gibt an, wie oft die Seitenzuordnung für diese Warteschlange fehlgeschlagen ist. Ist dieser Wert nicht 0, weist dies auf einen niedrigen Stand der Speicherressourcen hin.

`queue_N_rx_skb_alloc_fail`: *N*

Gibt an, wie oft die SKB-Zuordnung für diese Warteschlange fehlgeschlagen ist. Wenn dieser Wert nicht 0 ist, weist dies auf einen niedrigen Stand der Systemressourcen hin.

`queue_N_rx_dma_mapping_err`: *N*

Fehleranzahl für direkten Speicherzugriff. Wenn dieser Wert nicht 0 ist, weist dies auf einen niedrigen Stand der Systemressourcen hin.

`queue_N_rx_bad_desc_num`: *N*

Zu viele Puffer pro Paket. Wenn dieser Wert nicht 0 ist, weist dies auf die Verwendung von sehr kleinen Puffern hin.

`queue_N_rx_bad_req_id`: *N*

Die req_id für diese Warteschlange ist nicht gültig. Die gültige req_id stammt von [0, queue_size - 1].

`queue_N_rx_empty_rx_ring`: *N*

Gibt an, wie oft die rx-Warteschlange für diese Warteschlange leer war.

`queue_N_rx_csum_unchecked`: *N*

Gibt an, wie oft die rx-Warteschlange ein Paket erhalten hat, dessen Prüfsumme nicht für diese Warteschlange überprüft wurde.

`queue_N_rx_xdp_aborted`: *N*

Gibt an, wie oft ein XDP-Paket als XDP_ABORT klassifiziert wurde.

`queue_N_rx_xdp_drop`: *N*

Gibt an, wie oft ein XDP-Paket als XDP_DROP klassifiziert wurde.

`queue_N_rx_xdp_pass`: *N*

Gibt an, wie oft ein XDP-Paket als XDP_PASS klassifiziert wurde.

`queue_N_rx_xdp_tx`: *N*

Gibt an, wie oft ein XDP-Paket als XDP_TX klassifiziert wurde.

`queue_N_rx_xdp_invalid`: *N*

Gibt an, wie oft der XDP-Rückgabecode für das Paket ungültig war.

`queue_N_rx_xdp_redirect`: *N*

Gibt an, wie oft ein XDP-Paket als XDP_REDIRECT klassifiziert wurde.

`queue_N_xdp_tx_cnt`: *N*

Gibt die Anzahl der übertragenen Pakete für diese Warteschlange an.

`queue_N_xdp_tx_bytes`: *N*

Gibt die Anzahl von übertragenen Bytes für diese Warteschlange an.

`queue_N_xdp_tx_queue_stop`: *N*

Gibt an, wie oft diese Warteschlange vollständig gefüllt war und angehalten wurde.

`queue_N_xdp_tx_queue_wakeup`: *N*

Gibt an, wie oft diese Warteschlange nach dem Anhalten wieder gestartet wurde.

`queue_N_xdp_tx_dma_mapping_err`: *N*

Fehleranzahl für direkten Speicherzugriff. Wenn dieser Wert nicht 0 ist, weist dies auf einen niedrigen Stand der Systemressourcen hin.

`queue_N_xdp_tx_linearize`: *N*

Gibt an, wie oft die XDP-Puffer-Linearisierung für diese Warteschlange versucht wurde.

`queue_N_xdp_tx_linearize_failed`: *N*

Gibt an, wie oft die XDP-Puffer-Linearisierung für diese Warteschlange fehlgeschlagen ist.

`queue_N_xdp_tx_napi_comp`: *N*

Gibt an, wie oft der Napi-Handler napi_complete für diese Warteschlange aufgerufen hat.

`queue_N_xdp_tx_tx_poll`: *N*

Gibt an, wie oft der Napi-Handler für diese Warteschlange geplant war.

`queue_N_xdp_tx_doorbells`: *N*

Gibt die Anzahl der Übertragungs-Doorbells für diese Warteschlange an.

`queue_N_xdp_tx_prepare_ctx_err`: *N*

Gibt an, wie oft der ena_com_prepare_tx für diese Warteschlange fehlgeschlagen ist. Dieser Wert sollte immer 0 sein. Überprüfen Sie die Treiberprotokolle, wenn dies nicht der Fall ist.

`queue_N_xdp_tx_bad_req_id`: *N*

Die req_id für diese Warteschlange ist nicht gültig. Die gültige req_id stammt von [0, queue_size - 1].

`queue_N_xdp_tx_llq_buffer_copy`: *N*

Die Anzahl der Pakete, deren Header mit LLQ-Pufferkopie für diese Warteschlange kopiert wurden.

`queue_N_xdp_tx_missed_tx`: *N*

Gibt an, wie oft ein tx-Warteschlangeneintrag ein Abschluss-Timeout für diese Warteschlange verpasst hat.

`queue_N_xdp_tx_unmask_interrupt`: *N*

Gibt an, wie oft der tx-Interrupt für diese Warteschlange entlarvt wurde.

`ena_admin_q_aborted_cmd`: *N*

Gibt die Anzahl der abgebrochenen Admin-Befehle an. Dies passiert normalerweise während des automatischen Wiederherstellungsverfahrens.

`ena_admin_q_submitted_cmd`: *N*

Gibt die Anzahl der Doorbells für die Admin-Warteschlange an.

`ena_admin_q_completed_cmd`: *N*

Gibt die Anzahl der Abschlüsse für die Admin-Warteschlange an.

`ena_admin_q_out_of_space`: *N*

Gibt an, wie oft der Treiber versucht hat, einen neuen Admin-Befehl zu senden, während die Warteschlange ausgelastet war.

`ena_admin_q_no_completion`: *N*

Gibt an, wie oft der Treiber für einen Befehl keinen Admin-Abschluss erhalten hat.

Treiberfehlerprotokolle im syslog

Der ENA-Treiber schreibt während des Systemstarts Protokollnachrichten in das syslog. Wenn Sie entsprechende Probleme feststellen, können Sie diese Protokolle auf Fehler überprüfen. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für Informationen, die vom ENA-Treiber während des Systemstarts im syslog protokolliert wurden, sowie einige Anmerkungen zu ausgewählten Nachrichten.

```
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  478.416939] [ENA_COM:
 ena_com_validate_version] ena device version: 0.10
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  478.420915] [ENA_COM:
 ena_com_validate_version] ena controller version: 0.0.1 implementation version 1
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.256831] ena 0000:00:03.0: Device
 watchdog is Enabled
```

```
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.672947] ena 0000:00:03.0: creating 8 io
 queues. queue size: 1024
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.680885] [ENA_COM:
 ena_com_init_interrupt_moderation] Feature 20 isn't supported  // Interrupt moderation
 is not supported by the device
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.691609] [ENA_COM:
 ena_com_get_feature_ex] Feature 10 isn't supported // RSS HASH function configuration
 is not supported by the
 device
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.694583] [ENA_COM:
 ena_com_get_feature_ex] Feature 18 isn't supported //RSS HASH input source
 configuration is not supported by the device
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.697433] [ENA_COM:
 ena_com_set_host_attributes] Set host attribute isn't supported
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.701064] ena 0000:00:03.0 (unnamed
 net_device) (uninitialized): Cannot set host attributes
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  479.704917] ena 0000:00:03.0: Elastic
 Network Adapter (ENA) found at mem f3000000, mac addr 02:8a:3c:1e:13:b5 Queues 8
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  480.805037] EXT4-fs (xvda1): re-mounted.
 Opts: (null)
Jun  3 22:37:46 ip-172-31-2-186 kernel: [  481.025842] NET: Registered protocol family
 10
```

Welche Fehler kann ich ignorieren?

Folgende Warnungen, die u. U. in den Fehlerprotokollen Ihres Systems auftauchen, können für den Elastic Network Adapter ignoriert werden:

Das Festlegen des Hostattributs wird nicht unterstützt

> Host-Attribute werden für dieses Gerät nicht unterstützt.

Es konnte kein Puffer für die Empfangswarteschlange reserviert werden

> Dies ist ein umkehrbarer Fehler, der darauf hinweist, dass beim Auslösen des Fehlers eine starke Speicherbelastung vorgelegen hat.

*X*Die Funktion wird nicht unterstützt

> Das angegebene Feature wird vom Elastic Network Adapter nicht unterstützt. Mögliche Werte für *X* sind unter anderem:
>
> - 10: Konfiguration der RSS Hash-Funktion wird für dieses Gerät nicht unterstützt.
> - 12: Konfiguration der RSS Indirection-Tabelle wird für dieses Gerät nicht unterstützt.

- 18: RSS-Hash-Input-Konfiguration wird für dieses Gerät nicht unterstützt.
- 20: Interrupt Moderation wird für dieses Gerät nicht unterstützt.
- 27: Der Elastic -Network-Adapter-Treiber unterstützt keine Abfrage der Ethernet-Kapazitäten von snmpd.

AENQ konnte nicht konfiguriert werden

Der Elastic Network Adapter unterstützt keine AENQ-Konfiguration.

Es wird versucht, nicht unterstützte AENQ-Ereignisse festzulegen

Dieser Fehler weist darauf hin, dass versucht wurde, eine AENQ-Ereignisgruppe festzulegen, die vom Elastic Network Adapter nicht unterstützt wird.

Benachrichtigungen zur suboptimalen Konfiguration

Das ENA-Gerät erkennt suboptimale Konfigurationseinstellungen im Treiber, die Sie ändern können. Das Gerät benachrichtigt den ENA-Treiber und protokolliert eine Warnung zur Konsole. Das folgende Beispiel zeigt das Format der Warnmeldung.

```
Sub-optimal configuration notification code: 1. Refer to AWS ENA documentation for
 additional details and mitigation options.
```

Die folgende Liste enthält Details zum Benachrichtigungscode und empfohlene Maßnahmen für suboptimale Konfigurationserkenntnisse.

- Code 1: ENA Express mit umfassender LLQ-Konfiguration wird nicht empfohlen

  ENA Express ENI ist mit umfassenden LLQ konfiguriert. Diese Konfiguration ist suboptimal und könnte die Leistung von ENA Express beeinträchtigen. Wir empfehlen, die umfassenden LLQ-Einstellungen ENIs wie folgt zu deaktivieren, wenn Sie ENA Express verwenden.

  ```
  sudo rmmod ena && sudo modprobe ena force_large_llq_header=0
  ```

  Weitere Informationen zur optimalen Konfiguration für ENA Express finden Sie unter Verbessern Sie die Netzwerkleistung zwischen EC2 Instanzen mit ENA Express.
- Code 2: ENA Express ENI mit suboptimaler Tx-Warteschlangentiefe wird nicht empfohlen

  ENA Express ENI ist mit einer suboptimalen Tx-Warteschlangentiefe konfiguriert. Diese Konfiguration beeinträchtigt möglicherweise die Leistung von ENA Express. Wir empfehlen, alle Tx-

Warteschlangen auf den Maximalwert für die Netzwerkschnittstelle zu vergrößern, wenn Sie ENA Express ENIs wie folgt verwenden.

Sie können die folgenden ethtool-Befehle ausführen, um die LLQ-Größe anzupassen. Weitere Informationen zur Steuerung, Abfrage und Aktivierung von Wide-LLQ finden Sie im Thema Large Low-Latency Queue (Large LLQ) der Dokumentation zum Linux-Kernel-Treiber für ENA im Amazon Drivers-Repository. GitHub

```
ethtool -g interface
```

Stellen Sie Ihre Tx-Warteschlangen auf die maximale Tiefe ein:

```
ethtool -G interface tx depth
```

Weitere Informationen zur optimalen Konfiguration für ENA Express finden Sie unter Verbessern Sie die Netzwerkleistung zwischen EC2 Instanzen mit ENA Express.

- Code 3: ENA mit regulärer LLQ-Größe und Tx-Paketverkehr überschreitet die maximale unterstützte Header-Größe

  Standardmäßig unterstützt ENA LLQ eine Tx-Paket-Header-Größe von bis zu 96 Byte. Wenn die Größe des Paket-Headers mehr als 96 Byte beträgt, wird das Paket verworfen. Um dieses Problem zu beheben, empfehlen wir, Wide-LLQ zu aktivieren, wodurch die unterstützte Tx-Paket-Header-Größe auf maximal 224 Byte erhöht wird.

  Wenn Sie Wide-LLQ aktivieren, wird die maximale Tx-Ringgröße jedoch von 1 000 auf 512 Einträge reduziert. Wide-LLQ ist standardmäßig für alle Instance-Typen von Nitro v4 und höher aktiviert.

  - Nitro-v4-Instance-Typen haben standardmäßig eine maximale Wide-LLQ-Tx-Ringgröße von 512 Einträgen, die nicht geändert werden kann.
  - Nitro-v5-Instance-Typen haben standardmäßig eine maximale Wide-LLQ-Tx-Ringgröße von 512 Einträgen, die Sie auf 1 000 Einträge erhöhen können.

  Sie können die folgenden ethtool-Befehle ausführen, um die LLQ-Größe anzupassen. Weitere Informationen zur Steuerung, Abfrage und Aktivierung von Wide-LLQ finden Sie im Thema Large Low-Latency Queue (Large LLQ) der Dokumentation zum Linux-Kernel-Treiber für ENA im Amazon Drivers-Repository. GitHub

  Finden Sie die maximale Tiefe für Ihre Tx-Warteschlangen heraus:

```
ethtool -g interface
```

Stellen Sie Ihre Tx-Warteschlangen auf die maximale Tiefe ein:

```
ethtool -G interface tx depth
```

Fehlerbehebung beim Windows-Treiber von Elastic Network Adapter

Der Elastic Network Adapter (ENA) wurde entwickelt, um den Zustand des Betriebssystems zu verbessern und unerwartetes Hardwareverhalten oder -ausfälle zu reduzieren, die den Betrieb Ihrer Windows-Instance stören können. In der ENA-Architektur bleiben Geräte- oder Treiberfehler für das Betriebssystem weitestgehend transparent.

Sammeln von Diagnoseinformationen über die Instance

Die Schritte zum Öffnen der Tools des Windows-Betriebssystems variieren je nachdem, welche Version des Betriebssystems auf Ihrer Instance installiert ist. In den folgenden Abschnitten verwenden wir das Dialogfeld Run (Ausführen) zum Öffnen der Tools, das in allen Betriebssystemversionen gleich funktioniert. Sie können jedoch mit jeder beliebigen Methode auf diese Tools zugreifen.

Zugriff auf das Dialogfeld „Run“ (Ausführen)

- Mit der Windows-Logo-Tastenkombination: `Windows + R`
- Über die Suchleiste:
  - Geben Sie im Suchfeld `run` ein.
  - Wählen Sie die Anwendung Run (Ausführen) aus den Suchergebnissen aus.

Einige Schritte erfordern das Kontextmenü, um auf Eigenschaften oder kontextsensitive Aktionen zuzugreifen. Dazu gibt es je nach Betriebssystemversion und Hardware verschiedene Möglichkeiten.

Zugriff auf das Kontextmenü

- Mit der Maus: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, um das Kontextmenü aufzurufen.
- Mit der Tastatur:

- Verwenden Sie je nach Betriebssystemversion `Shift` + `F10` oder `Ctrl` + `Shift` + `F10`.
- Wenn Sie die Kontexttaste auf Ihrer Tastatur haben (drei horizontale Linien in einem Feld), wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie dann die Kontexttaste.

Wenn Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen können, verwenden Sie die folgenden Techniken, um Diagnoseinformationen zur Fehlerbehebung zu sammeln.

Überprüfen des ENA-Gerätestatus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Status Ihres ENA-Windows-Treibers mit dem Windows-Geräte-Manager zu überprüfen:

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Run (Ausführen) mit einer der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden.
2. Zum Aufrufen des Windows-Geräte-Managers geben Sie `devmgmt.msc` im Feld Run (Ausführen) ein.
3. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Device Manager“ (Geräte-Manager) geöffnet.
4. Wählen Sie den Pfeil links neben Network adapters (Netzwerkadapter) aus, um die Liste zu erweitern.
5. Wählen Sie den Namen aus oder öffnen Sie das Kontextmenü für den Amazon Elastic Network Adapter und wählen Sie dann Properties (Eigenschaften) aus. Dadurch wird das Dialogfeld mit den Eigenschaften des Amazon Elastic Network Adapters geöffnet.
6. Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte Allgemein die Meldung „Dieses Gerät funktioniert ordnungsgemäß“ erscheint.

Untersuchen von Treiberereignismeldungen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Ereignisprotokolle des ENA-Windows-Treibers mit der Windows-Ereignisanzeige zu überprüfen:

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Run (Ausführen) mit einer der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden.
2. Zum Aufrufen der Windows-Ereignisanzeige geben Sie `eventvwr.msc` im Feld Ausführen ein.
3. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Ereignisanzeige“ geöffnet.
4. Erweitern Sie das Menü Windows Logs (Windows--Protokolle) und wählen Sie dann System (System) aus.

5. Wählen Sie unter Actions (Aktionen) im oberen rechten Bereich Filter Current Log (Aktuelles Protokoll filtern) aus. Daraufhin wird das Filterdialogfeld angezeigt.
6. Geben Sie im Feld Event sources (Ereignisquellen) `ena` ein. Dies beschränkt die Ergebnisse auf Ereignisse, die vom ENA-Windows-Treiber generiert wurden.
7. Wählen Sie OK aus. Daraufhin werden gefilterte Ereignisprotokollergebnisse in den Detailabschnitten des Fensters angezeigt.
8. Um die Details ausführlicher anzuzeigen, wählen Sie eine Ereignismeldung in der Liste aus.

Das folgende Beispiel zeigt ein ENA-Treiberereignis in der Systemereignisliste der Windows-Ereignisanzeige:



Zusammenfassung der Ereignismeldung

Die folgende Tabelle zeigt Ereignismeldungen, die der ENA-Windows-Treiber generiert.

Eingabe

Ereignis-ID	Beschreibung des ENA-Treiberereignisses	Typ
`5001`	Hardware hat keine Ressourcen mehr.	Fehler

Ereignis-ID	Beschreibung des ENA-Treiberereignisses	Typ
5002	Adapter hat einen Hardwarefehler erkannt.	Fehler
5005	Für den Adapter ist bei einem NDIS-Vorgang, der nicht rechtzeitig abgeschlossen wurde, eine Zeitüberschreitung aufgetreten.	Fehler
5032	Adapter konnte das Gerät nicht zurücksetzen.	Fehler
5200	Adapter wurde initialisiert.	Informativ
5201	Adapter wurde unterbrochen.	Informativ
5202	Adapter wurde angehalten.	Informativ
5203	Adapter wurde neu gestartet.	Informativ
5204	Adapter wurde heruntergefahren.	Informativ
5205	Adapter wurde zurückgesetzt.	Fehler
5206	Adapter wurde überraschend entfernt.	Fehler
5208	Initialisierungsroutine des Adapters ist fehlgeschlagen.	Fehler
5210	Adapter ist auf ein internes Problem gestoßen und hat erfolgreich wiederhergestellt.	Fehler

Leistungsmetriken überprüfen

Der ENA-Windows-Treiber veröffentlicht Netzwerkleistungsmetriken der Instances, für die sie aktiviert sind. Sie können Metriken für die Instance mit der nativen Leistungsmonitoranwendung anzeigen und aktivieren. Weitere Informationen zu den Metriken, die der ENA-Windows-Treiber erstellt, finden Sie unter Überwachen Sie die Netzwerkleistung für ENA-Einstellungen auf Ihrer EC2 Instance.

Auf Instances, in denen ENA-Metriken aktiviert sind und der CloudWatch Amazon-Agent installiert ist, CloudWatch sammelt er die Metriken, die den Zählern im Windows Performance Monitor zugeordnet sind, sowie einige erweiterte Metriken für ENA. Diese Metriken werden zusätzlich zu den Metriken erfasst, die standardmäßig für EC2 Instances aktiviert sind. Weitere Informationen zu den Metriken finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Leistungsmetriken stehen ab der ENA-Treiberversion 2.4.0 (sowie für die Version 2.2.3) zur Verfügung. Die ENA-Treiberversion 2.2.4 wurde aufgrund potenzieller Leistungseinbußen bei EC2 Instances der sechsten Generation zurückgesetzt. Wir empfehlen, ein Upgrade auf die aktuelle Version des Treibers durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Updates verfügen.

Zu den Möglichkeiten, wie Sie Leistungsmetriken verwenden können, gehören:

- Beheben von Problemen mit der Instance-Leistung
- Auswählen der richtigen Instance-Größe für eine Workload
- Proaktives Planen von Skalierungsaktivitäten
- Benchmarking von Anwendungen, um festzustellen, ob sie die auf einer Instance verfügbare Leistung maximieren

Aktualisierungsrate

Standardmäßig aktualisiert der Treiber Metriken in einem Intervall von 1 Sekunde. Die Anwendung, die die Metriken abruft, verwendet jedoch möglicherweise ein anderes Intervall für die Abfrage. Sie können das Aktualisierungsintervall im Geräte-Manager mithilfe der erweiterten Eigenschaften für den Treiber ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Aktualisierungsintervall für den ENA-Windows-Treiber zu ändern:

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Run (Ausführen) mit einer der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden.
2. Zum Aufrufen des Windows-Geräte-Managers geben Sie `devmgmt.msc` im Feld Run (Ausführen) ein.
3. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Device Manager“ (Geräte-Manager) geöffnet.
4. Wählen Sie den Pfeil links neben Network adapters (Netzwerkadapter) aus, um die Liste zu erweitern.
5. Wählen Sie den Namen aus oder öffnen Sie das Kontextmenü für den Amazon Elastic Network Adapter und wählen Sie dann Properties (Eigenschaften) aus. Dadurch wird das Dialogfeld mit den Eigenschaften des Amazon Elastic Network Adapters geöffnet.
6. Öffnen Sie die Registerkarte Advanced (Erweitert) im Popup-Fenster.
7. Wählen Sie in der Liste Property (Eigenschaft) Metrics Refresh Interval (Aktualisierungsintervall für Metriken) aus, um den Wert zu ändern.
8. Wählen Sie OK aus, wenn Sie damit fertig sind.

Benachrichtigungen zur suboptimalen Konfiguration untersuchen

Das ENA-Gerät erkennt suboptimale Konfigurationseinstellungen im Treiber, die Sie ändern können. Das Gerät benachrichtigt den ENA-Treiber und protokolliert eine Ereignisbenachrichtigung. So überprüfen Sie suboptimale Ereignisse in der Windows-Ereignisanzeige

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Run (Ausführen) mit einer der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden.
2. Zum Aufrufen der Windows-Ereignisanzeige geben Sie `eventvwr.msc` im Feld Ausführen ein.
3. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Ereignisanzeige“ geöffnet.
4. Erweitern Sie das Menü Windows Logs (Windows--Protokolle) und wählen Sie dann System (System) aus.
5. Wählen Sie unter Actions (Aktionen) im oberen rechten Bereich Filter Current Log (Aktuelles Protokoll filtern) aus. Daraufhin wird das Filterdialogfeld angezeigt.
6. Geben Sie im Feld Event sources (Ereignisquellen) `ena` ein. Dies beschränkt die Ergebnisse auf Ereignisse, die vom ENA-Windows-Treiber generiert wurden.

7. Wählen Sie OK aus. Daraufhin werden gefilterte Ereignisprotokollergebnisse in den Detailabschnitten des Fensters angezeigt.

Ereignisse mit ID `59000` informieren Sie über suboptimale Konfigurations-Erkenntnisse. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Ereignis und wählen Sie Ereigniseigenschaften, um eine detaillierte Ansicht zu öffnen, oder wählen Sie im Menü Ansicht die Option Vorschaufenster, um dasselbe Detail anzuzeigen.



Öffnen Sie die Registerkarte Details, um den Ereignis-Code anzuzeigen. Im Abschnitt Binärdaten: In Worten ist das letzte Wort der Code.



Die folgende Liste enthält Details zum Benachrichtigungscode und empfohlene Maßnahmen für suboptimale Konfigurationserkenntnisse.

- Code **1**: ENA Express mit umfassender LLQ-Konfiguration wird nicht empfohlen

ENA Express ENI ist mit umfassenden LLQ konfiguriert. Diese Konfiguration ist suboptimal und könnte die Leistung von ENA Express beeinträchtigen. Wir empfehlen, die umfassenden LLQ-Einstellungen ENIs wie folgt zu deaktivieren, wenn Sie ENA Express verwenden.

1. Zum Aufrufen des Windows-Geräte-Managers geben Sie `devmgmt.msc` im Feld Run (Ausführen) ein.
2. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Device Manager“ (Geräte-Manager) geöffnet.
3. Wählen Sie den Pfeil links neben Network adapters (Netzwerkadapter) aus, um die Liste zu erweitern.
4. Öffnen Sie die Eigenschaften für den `Amazon Elastic Network Adapter`.
5. Öffnen Sie von dort die Registerkarte Erweitert, um Ihre Änderungen vorzunehmen.
6. Wählen Sie die Eigenschaft LLQ Header Size Policy aus und legen Sie ihren Wert auf `Normal (128 Bytes)` fest.
7. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

- Code **2**: ENA Express ENI mit suboptimaler Tx-Warteschlangentiefe wird nicht empfohlen.

  ENA Express ENI ist mit einer suboptimalen Tx-Warteschlangentiefe konfiguriert. Diese Konfiguration beeinträchtigt möglicherweise die Leistung von ENA Express. Wir empfehlen, alle Tx-Warteschlangen auf den Maximalwert für die Netzwerkschnittstelle zu vergrößern, wenn Sie ENA Express ENIs wie folgt verwenden.

  Folgen Sie diesen Schritten, um die Tx-Warteschlangen auf die maximale Tiefe zu vergrößern:

  1. Zum Aufrufen des Windows-Geräte-Managers geben Sie `devmgmt.msc` im Feld Run (Ausführen) ein.
  2. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Device Manager“ (Geräte-Manager) geöffnet.
  3. Wählen Sie den Pfeil links neben Network adapters (Netzwerkadapter) aus, um die Liste zu erweitern.
  4. Öffnen Sie die Eigenschaften für den `Amazon Elastic Network Adapter`.
  5. Öffnen Sie von dort die Registerkarte Erweitert, um Ihre Änderungen vorzunehmen.
  6. Wählen Sie die Eigenschaft Übertragungspuffer aus und legen Sie ihren Wert auf den maximal unterstützten Wert fest.
  7. Wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Zurücksetzen des ENA-Adapters

Der Zurücksetzungsprozess startet, wenn der ENA-Windows-Treiber einen Fehler an einem Adapter feststellt und den Adapter als fehlerhaft markiert. Der Treiber kann sich nicht selbst zurücksetzen, daher ist es die Aufgabe des Betriebssystems, den Zustand des Adapters zu überprüfen und den Rücksetz-Handle für den ENA-Windows-Treiber aufzurufen. Beim Zurücksetzen kann es zu einer kurzen Zeitspanne kommen, in der der Datenverkehr unterbrochen ist. TCP-Verbindungen sollten jedoch wiederhergestellt werden können.

Der ENA-Adapter fordert möglicherweise auch indirekt eine Prozedur zum Zurücksetzen des Geräts an, indem er keine Keep-Alive-Benachrichtigung sendet. Wenn der ENA-Adapter beispielsweise nach dem Laden einer nicht wiederherstellbaren Konfiguration in einen unbekannten Status versetzt wird, sendet er möglicherweise keine Keep-Alive-Benachrichtigungen mehr.

Häufige Ursachen für das Zurücksetzen des ENA-Adapters

- Keep-Alive-Nachrichten fehlen.

  Der ENA-Adapter sendet Keep-Alive-Ereignisse in einem bestimmten Zeitintervall (i. d. R. einmal pro Sekunde). Der ENA-Windows-Treiber implementiert einen Überwachungsmechanismus, der regelmäßig auf das Vorhandensein von Keep-Alive-Nachrichten überprüft. Wenn er seit der letzten Überprüfung eine oder mehrere neue Nachrichten erkennt, zeichnet er ein erfolgreiches Ergebnis auf. Andernfalls kommt der Treiber zu dem Schluss, dass das Gerät einen Fehler festgestellt hat, und leitet eine Zurücksetzungssequenz ein.
- Pakete stecken in Übertragungswarteschlangen fest.

  Der ENA-Adapter überprüft, ob Pakete wie erwartet durch die Übertragungswarteschlangen fließen. Der ENA-Windows-Treiber erkennt, ob Pakete hängen bleiben, und leitet eine Zurücksetzungssequenz ein, wenn dies der Fall ist.
- Timeout beim Lesen für MMIO-Register (Memory Mapped I/O)

  Um die im Speicher abgebildeten I/O-Lesevorgänge (MMIO) einzuschränken, greift der ENA-Windows-Treiber nur während der Initialisierungs- und Zurücksetzungsprozesse auf MMIO-Register zu. Wenn der Treiber ein Timeout erkennt, führt er je nachdem, welcher Prozess ausgeführt wurde, eine der folgenden Aktionen aus:

  - Wenn während der Initialisierung ein Timeout erkannt wird, schlägt der Datenfluss fehl, was dazu führt, dass der Treiber ein gelbes Ausrufezeichen des ENA-Adapters im Windows-Geräte-Manager anzeigt.

- Wenn beim Zurücksetzen ein Timeout erkannt wird, schlägt der Datenfluss fehl. Das Betriebssystem leitet dann ein überraschendes Entfernen des ENA-Adapters ein und stellt ihn wieder her, indem es den entfernten Adapter anhält und startet. Weitere Informationen zum überraschenden Entfernen einer Network Interface Card (NIC, Netzwerkschnittstellenkarte) finden Sie unter Behandeln des überraschenden Entfernens einer NIC in der Dokumentation für Microsoft Windows-Hardwareentwickler.

Fehlerbehebungsszenarien

Die folgenden Szenarien können Ihnen bei der Behebung von Problemen helfen, die beim ENA-Windows-Treiber möglicherweise auftreten. Wir empfehlen Ihnen, mit dem Upgrade Ihres ENA-Treibers zu beginnen, wenn Sie nicht über die aktuelle Version verfügen. Den aktuellen Treiber für Ihre Windows-Betriebssystemversion finden Sie unter NA-Windows-Treiber-Versionen verfolgen.

Unerwartete ENA-Treiberversion installiert

Beschreibung

Nachdem Sie die Schritte zur Installation einer bestimmten Version des ENA-Treibers ausgeführt haben, zeigt der Windows-Geräte-Manager an, dass Windows eine andere Version des ENA-Treibers installiert hat.

Ursache

Wenn Sie die Installation für ein Treiberpaket ausführen, ordnet Windows alle Treiberpakete, die für das angegebene Gerät gültig sind, im lokalen Treiberspeicher ein, bevor es beginnt. Dann wird das Paket mit dem niedrigsten Rangwert als das am besten passende Paket ausgewählt. Dies kann sich von dem Paket unterscheiden, das Sie installieren wollten. Weitere Informationen zur Auswahl von Gerätetreiberpaketen finden Sie auf der Microsoft-Dokumentationswebsite unter So wählt Windows ein Treiberpaket für ein Gerät aus.

Lösung

Um sicherzustellen, dass Windows die von Ihnen gewählte Treiberpaketversion installiert, können Sie Treiberpakete niedrigerer Rangfolge mit dem PUtil Befehlszeilentool Pn aus dem Treiberspeicher entfernen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den ENA-Treiber zu aktualisieren:

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und melden Sie sich als lokaler Administrator an.
2. Öffnen Sie das Eigenschaftenfenster des Geräte-Managers, wie im Abschnitt Überprüfen des ENA-Gerätestatus beschrieben. Dadurch wird die Registerkarte Allgemein des Fensters Eigenschaften zu Amazon Elastic Network Adapter geöffnet.
3. Öffnen Sie die Registerkarte Driver (Treiber).
4. Wählen Sie Update Driver (Treiber aktualisieren) aus. Dadurch wird das Dialogfeld Treibersoftware aktualisieren – Amazon Elastic Network Adapter geöffnet.
   a. Auf der Seite Wie wollen Sie nach Treibersoftware suchen? wählen Sie Meinen Computer nach Treibersoftware durchsuchen.
   b. Wählen Sie auf der Seite Nach Treibersoftware auf Ihrem Computer suchen die Option Lassen Sie mich aus einer Liste von Gerätetreibern auf meinem Computer auswählen, die sich unter der Suchleiste befindet.
   c. Wählen Sie auf der Seite Wählen Sie den Gerätetreiber aus, den Sie für diese Hardware installieren möchten, die Option Hat Festplatte ... .
   d. Wählen Sie im Fenster Von Festplatte installieren die Option Durchsuchen ... , neben dem Verzeichnis der Datei aus der Dropdown-Liste.
   e. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie das ENA-Treiberpaket heruntergeladen haben. Wählen Sie die Datei namens `ena.inf` und dann Öffnen aus.
   f. Um die Installation zu starten, wählen Sie OK und dann Weiter.
5. Wenn das Installationsprogramm Ihre Instanz nicht automatisch neu startet, führen Sie das Restart-Computer PowerShell Cmdlet aus.

```
PS C:\> Restart-Computer
```

Gerätewarnung für ENA-Treiber

Beschreibung

Das ENA-Adaptersymbol im Abschnitt Network adapters (Netzwerkadapter) des Geräte-Managers zeigt ein Warnzeichen an (ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen darin).

Das folgende Beispiel zeigt einen ENA-Adapter mit dem Warnsymbol im Windows-Geräte-Manager:



Ursache

Diese Gerätewarnung wird in der Regel durch Umgebungsprobleme verursacht, die möglicherweise weitere Nachforschungen und oft einen Eliminierungsprozess erfordern, um die zugrunde liegende Ursache zu ermitteln. Eine vollständige Liste der Gerätefehler finden Sie in der Microsoft-Dokumentation unter Device Manager-Fehlermeldungen.

Lösung

Die Lösung für diese Gerätewarnung hängt von der Ursache ab. Der hier beschriebene Eliminierungsprozess umfasst einige grundlegende Schritte, um die häufigsten Probleme zu identifizieren und zu beheben, für die es möglicherweise eine einfache Lösung gibt. Eine zusätzliche Ursachenanalyse ist erforderlich, wenn diese Schritte das Problem nicht beheben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um häufige Probleme zu identifizieren und zu beheben:

1. Anhalten und Starten des Geräts

   Öffnen Sie das Eigenschaftenfenster des Geräte-Managers, wie im Abschnitt Überprüfen des ENA-Gerätestatus beschrieben. Damit wird die Registerkarte General (Allgemein) des Fensters Amazon Elastic Network Adapter Properties (Eigenschaften von Amazon Elastic Network Adapter) geöffnet, in dem der Device status (Gerätestatus) den Fehlercode und eine kurze Meldung anzeigt.

   a. Öffnen Sie die Registerkarte Driver (Treiber).
   b. Wählen Sie Disable Device (Gerät deaktivieren) aus und antworten Sie bei der angezeigten Warnmeldung mit Yes (Ja).
   c. Wählen Sie Enable Device (Gerät aktivieren) aus.

2. Stoppen und starten Sie die EC2 Instanz

   Wenn der Adapter immer noch das Warnsymbol im Geräte-Manager anzeigt, besteht der nächste Schritt darin, die EC2 Instanz zu beenden und zu starten. Dadurch wird die Instance in den meisten Fällen auf unterschiedlicher Hardware neu gestartet.

3. Untersuchen eines möglichen Instance-Ressourcenproblems

   Wenn Sie Ihre EC2 Instanz gestoppt und gestartet haben und das Problem weiterhin besteht, deutet dies möglicherweise auf ein Ressourcenproblem in Ihrer Instanz hin, z. B. auf unzureichenden Arbeitsspeicher.

Verbindungs-Timeout und Adapterzurücksetzung (Fehlercodes 5007, 5205)

Beschreibung

Die Windows-Ereignisanzeige zeigt Adapter-Timeout und Zurücksetzungsereignisse an, die in Kombination für ENA-Adapter auftreten. Die Meldungen können wie die folgenden Beispiele aussehen:

- Ereignis-ID 5007: Amazon Elastic Network Adapter: Timeout während eines Vorgangs.
- Ereignis-ID 5205: Amazon Elastic Network Adapter: Zurücksetzen des Adapters wurde gestartet.

Adapterzurücksetzungen verursachen minimale Datenverkehrsunterbrechungen. Selbst wenn es mehrere Zurücksetzungen gibt, wäre es ungewöhnlich, dass sie zu schwerwiegenden Netzwerkstörungen führen.

Ursache

Diese Ereignissequenz zeigt an, dass der ENA-Windows-Treiber eine Zurücksetzung für einen ENA-Adapter initiiert hat, der nicht reagierte. Der Mechanismus, den der Gerätetreiber verwendet, um dieses Problem zu erkennen, ist jedoch anfällig für Fehlalarme, die durch ein Verhungern von CPU 0 entstehen.

Lösung

Wenn diese Kombination von Fehlern häufig auftritt, überprüfen Sie Ihre Ressourcenzuweisungen, um zu sehen, wo Anpassungen hilfreich sein könnten.

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Run (Ausführen) mit einer der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden.
2. Um den Windows-Ressourcenmonitor zu öffnen, geben Sie `resmon` im Feld Ausführen ein.
3. Wählen Sie OK aus. Daraufhin wird das Fenster „Ressourcenmonitor“ geöffnet.
4. Öffnen Sie die Registerkarte CPU. Diagramme der Auslastung pro CPU werden auf der rechten Seite des Ressourcenmonitor-Fensters angezeigt.

5. Überprüfen Sie die Auslastungswerte für CPU 0, um festzustellen, ob sie zu hoch sind.

Es wird empfohlen, RSS so zu konfigurieren, dass CPU 0 für den ENA-Adapter bei größeren Instance-Typen (mehr als 16 vCPU) ausgeschlossen wird. Bei kleineren Instance-Typen kann die Konfiguration von RSS die Erfahrung verbessern, aber aufgrund der geringeren Anzahl verfügbarer Kerne sind Tests erforderlich, um sicherzustellen, dass sich die Einschränkung von CPU-Kernen nicht negativ auf die Leistung auswirkt.

Verwenden Sie den Set-NetAdapterRss-Befehl, um RSS für Ihren ENA-Adapter zu konfigurieren, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
Set-NetAdapterRss -name (Get-NetAdapter | Where-Object {$_.InterfaceDescription -like
 "*Elastic*"}).Name -Baseprocessorgroup 0 -BaseProcessorNumber 1
```

Die Migration auf eine Instance-Infrastruktur der sechsten Generation wirkt sich auf Leistung oder die Anfügung aus.

Beschreibung

Wenn Sie zu einer EC2 Instance der sechsten Generation migrieren, kann es zu Leistungseinbußen oder zu Fehlern bei ENA-Anhängen kommen, wenn Sie Ihre ENA-Windows-Treiberversion nicht aktualisiert haben.

Ursache

Für die EC2 Instance-Typen der sechsten Generation ist die folgende Mindestversion des ENA-Windows-Treibers erforderlich, die auf dem Instanzbetriebssystem (OS) basiert.

Mindestversion

Windows Server Version	ENA-Treiberversion
Windows Server 2008 R2	2.2.3 oder 2.4.0
Windows Server 2012 und höher	2.2.3 und höher
Windows Workstation	2.2.3 und höher

Windows Server Version	ENA-Treiberversion

Lösung

Stellen Sie vor dem Upgrade auf eine EC2 Instance der sechsten Generation sicher, dass das AMI, von dem aus Sie starten, über kompatible Treiber verfügt, die auf dem Instance-Betriebssystem basieren, wie in der vorherigen Tabelle dargestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Was muss ich tun, bevor ich meine EC2 Instance auf eine Instance der sechsten Generation migriere, um sicherzustellen, dass ich die maximale Netzwerkleistung erhalte? im AWS re:Post Knowledge Center.

Suboptimale Leistung für die Elastic-Network-Schnittstelle

Beschreibung

Die ENA-Schnittstelle funktioniert nicht wie erwartet.

Ursache

Die Ursachenanalyse für Leistungsprobleme ist ein Eliminierungsprozess. Es sind zu viele Variablen beteiligt, um eine gängige Ursache zu nennen.

Lösung

Der erste Schritt bei der Ursachenanalyse besteht darin, die Diagnoseinformationen für die Instance, die nicht wie erwartet funktioniert, zu überprüfen, um festzustellen, ob es Fehler gibt, die das Problem verursachen könnten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sammeln von Diagnoseinformationen über die Instance.

Möglicherweise müssen Sie die Standardkonfiguration des Betriebssystems ändern, um eine maximale Netzwerkleistung auf Instances mit Enhanced Networking zu erreichen. Einige Optimierungen, wie das Aktivieren des Prüfsummen-Offloads und das Aktivieren von RSS, sind in offiziellen Windows-Versionen standardmäßig konfiguriert. AMIs Weitere Optimierungen, die Sie auf den ENA-Adapter anwenden können, finden Sie in den Leistungsanpassungen unter Leistungsanpassungen des ENA-Adapters.

Wir empfehlen, vorsichtig vorzugehen und die Anpassungen der Geräteeigenschaften auf die in diesem Abschnitt aufgeführten Änderungen oder auf bestimmte Änderungen zu beschränken, die AWS vom Support-Team empfohlen werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Eigenschaften des ENA-Adapters zu ändern:

1. Öffnen Sie das Dialogfeld Run (Ausführen) mit einer der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methoden.
2. Zum Aufrufen des Windows-Geräte-Managers geben Sie `devmgmt.msc` im Feld Run (Ausführen) ein.
3. Wählen Sie OK aus. Dadurch wird das Fenster „Device Manager“ (Geräte-Manager) geöffnet.
4. Wählen Sie den Pfeil links neben Network adapters (Netzwerkadapter) aus, um die Liste zu erweitern.
5. Wählen Sie den Namen aus oder öffnen Sie das Kontextmenü für den Amazon Elastic Network Adapter und wählen Sie dann Properties (Eigenschaften) aus. Dadurch wird das Dialogfeld mit den Eigenschaften des Amazon Elastic Network Adapters geöffnet.
6. Um Ihre Änderungen vorzunehmen, öffnen Sie die Registerkarte Erweitert.
7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Das folgende Beispiel zeigt eine ENA-Adaptereigenschaft im Windows-Geräte-Manager:



Leistungsanpassungen des ENA-Adapters

Die folgende Tabelle enthält Eigenschaften, die angepasst werden können, um die Leistung für die ENA-Schnittstelle zu verbessern.

Eingabe

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert	Anpassung
Empfangspuffer	Steuert die Anzahl der Einträge in den Empfangswarteschlangen der Software.	1024	Kann auf maximal 8 192 erhöht werden.
Receive Side Scaling (RSS)	Ermöglicht die effiziente Verteilung der Netzwerkempfangsverarbeitung auf mehrere CPUs Multiprozessorsysteme.	Aktiviert	Sie können die Last auf mehrere Prozessoren verteilen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Optimieren Sie die Netzwerkleistung auf EC2 Windows-Instanzen.
Maximale Anzahl von RSS-Warteschlangen	Legt die maximal zulässige Anzahl von RSS-Warteschlangen fest, wenn RSS aktiviert ist.	32	Die Anzahl der RSS-Warteschlangen wird während der Treiberinitialisierung bestimmt und umfasst (unter anderem) die folgenden Beschränkungen: • Von dieser Eigenschaft

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert	Anpassung
			festgelegtes RSS-Warteschlangen limit • Instance-Limits (vCPU-Anzahl) • Grenzwerte für die Hardwareg enerierung (bis zu 8 eingehende RSS-Warteschlangen und bis zu 32 eingehende RSS-Warteschlangen) ENAv1 ENAv2 Sie können einen Wert von 1–32 festlegen, je nach Ihren Beschränk ungen für die Instance und Hardwareg enerierung. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Optimieren Sie die Netzwerkleistung auf EC2 Windows-I nstanzen.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert	Anpassung
Jumbo-Paket	Ermöglicht die Verwendung von Jumbo-Ethernet-Frames (mehr als 1 500 Byte Nutzlast).	Deaktiviert (dies begrenzt die Nutzlast auf höchstens 1 500 Byte).	Ein Wert bis zu 9015 kann festgelegt werden, was auf 9 001 Byte Nutzlast entspricht. Dies ist die maximale Nutzlast für Jumbo-Ethernet-Frames. Siehe Überlegungen zur Verwendung von Jumbo-Ethernet-Frames.

Überlegungen zur Verwendung von Jumbo-Ethernet-Frames

Für Jumbo-Frames sind mehr als 1 500 Byte an Daten zulässig, indem die Nutzlastgröße pro Paket und somit der Prozentsatz des Pakets erhöht wird, bei dem es sich nicht um Paket-Overhead handelt. Es werden weniger Pakete benötigt, um die gleiche Menge an verwendbaren Daten zu übertragen. Der Verkehr ist jedoch in folgenden Fällen auf eine maximale MTU von 1 500 beschränkt:

- Verkehr außerhalb einer bestimmten AWS Region für EC2 Classic.
- Datenverkehr außerhalb einer einzelnen VPC
- Datenverkehr über eine regionsübergreifende VPC-Peering-Verbindung
- Datenverkehr über VPN-Verbindungen
- Datenverkehr über ein Internet-Gateway

> **Note**
>
> Pakete über 1 500 Byte sind fragmentiert. Wenn Sie das `Don't Fragment`-Flag im IP-Header gesetzt haben, werden diese Pakete gelöscht.
> Jumbo-Frames sollten für Internet-Datenverkehr bzw. für Datenverkehr, der eine VPC verlässt, nur mit Vorsicht verwendet werden. Pakete werden durch zwischengeschaltete Systeme fragmentiert, sodass dieser Datenverkehr verlangsamt wird. Um Jumbo-

Frames innerhalb einer VPC zu verwenden, ohne den ausgehenden Datenverkehr zu beeinträchtigen, der die VPC verlässt, versuchen Sie es mit einer der folgenden Optionen:

- Konfigurieren Sie die MTU-Größe nach Route.
- Verwenden Sie mehrere Netzwerkschnittstellen mit unterschiedlichen MTU-Größen und Routen.

Empfohlene Anwendungsfälle für Jumbo-Frames

Jumbo-Frames können für den Verkehr innerhalb und zwischen VPCs diesen nützlich sein. Wir empfehlen die Verwendung von Jumbo-Frames für folgende Anwendungsfälle:

- Bei Instances, die sich gemeinsam innerhalb einer Cluster-Placement-Gruppe befinden, helfen Jumbo-Frames dabei, den maximal möglichen Netzwerkdurchsatz zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Platzierungsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instances.
- Sie können Jumbo Frames für den Datenverkehr zwischen Ihren VPCs und Ihren lokalen Netzwerken über verwenden. AWS Direct ConnectWeitere Informationen zur Verwendung AWS Direct Connect und Überprüfung der Jumbo-Frame-Fähigkeit finden Sie unter MTU for private virtual interfaces or transit virtual interfaces (MTU for private virtual interfaces) oder Transit Virtual Interfaces im Benutzerhandbuch.AWS Direct Connect
- Weitere Informationen zu unterstützten MTU-Größen für Transit Gateways finden Sie unter Kontingente für Ihre Transit Gateways in Amazon VPC Transit Gateways.

Verbessern Sie die Netzwerklatenz für Linux-basierte EC2 Instances

Die Netzwerklatenz ist die Zeitspanne, die ein Datenpaket benötigt, um von seiner Quelle zu seinem Ziel zu gelangen. Anwendungen, die Daten über das Netzwerk senden, sind auf zeitnahe Antworten angewiesen, um eine positive Benutzererfahrung zu bieten. Eine hohe Netzwerklatenz kann zu verschiedenen Problemen führen, z. B. zu den folgenden:

- Langsame Ladezeiten für Webseiten
- Verzögerung des Videostreams
- Schwierigkeiten beim Zugriff auf Online-Ressourcen

In diesem Abschnitt werden Schritte beschrieben, die Sie ergreifen können, um die Netzwerklatenz auf EC2 Amazon-Instances zu verbessern, die unter Linux ausgeführt werden. Um eine optimale Latenz zu erreichen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Instance, den Kernel und die ENA-Treibereinstellungen zu konfigurieren. Weitere Anleitungen zur Konfiguration finden Sie im ENA Linux Driver Best Practices and Performance Optimization Guide unterGitHub.

> **Note**
>
> Die Schritte und Einstellungen können je nach Ihrer spezifischen Netzwerkhardware, dem AMI, von dem aus Sie Ihre Instance gestartet haben, und Ihrem Anwendungsfall leicht variieren. Bevor Sie Änderungen vornehmen, testen und überwachen Sie Ihre Netzwerkleistung gründlich, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Die Anzahl der Netzwerk-Hops für Datenpakete reduzieren

Jeder Sprung, den ein Datenpaket bei der Übertragung von Router zu Router zurücklegt, erhöht die Netzwerklatenz. Üblicherweise muss der Datenverkehr mehrere Sprünge machen, um Ihr Ziel zu erreichen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Netzwerk-Hops für Ihre EC2 Amazon-Instances zu reduzieren:

- Cluster-Placement-Gruppe — Wenn Sie eine Cluster-Placement-Gruppe angeben, EC2 startet Amazon Instances, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, physisch innerhalb derselben Availability Zone (AZ) mit engerer Packung. Durch die räumliche Nähe der Instances in der Gruppe können sie die Vorteile einer Hochgeschwindigkeitsverbindung nutzen, was zu niedrigen Latenzzeiten und einem hohen Durchsatz für einzelne Datenströme führt.
- Dedicated Host – Ein Dedicated Host ist ein physischer Server ausschließlich für Ihre Verwendung. Mit einem Dedicated Host können Sie Ihre Instances so starten, dass sie auf demselben physischen Server ausgeführt werden. Kommunikation zwischen Instances, die auf demselben Dedicated Host ausgeführt werden, kann ohne zusätzliche Sprünge erfolgen.

Wie Linux-Kernelkonfiguration die Latenz beeinflusst

Die Konfiguration des Linux-Kernels kann die Netzwerklatenz erhöhen oder verringern. Um Ihre Ziele zur Latenzoptimierung zu erreichen, ist es wichtig, die Konfiguration des Linux-Kernels an die spezifischen Anforderungen Ihres Workloads anzupassen.

Es gibt viele Konfigurationsoptionen für den Linux-Kernel, die helfen können, die Netzwerklatenz zu verringern. Die wirkungsvollsten Optionen sind folgende.

- Aktivieren des Besetztabfrage-Modus – Der Besetztabfrage-Modus reduziert die Latenzzeit auf dem Netzwerkempfangspfad. Wenn Sie den Besetztabfrage-Modus aktivieren, kann der Socket-Schicht-Code die Empfangswarteschlange eines Netzwerkgeräts direkt abfragen. Der Nachteil des Busy-Polls ist die höhere CPU-Auslastung des Hosts, die durch das Abrufen neuer Daten in einer engen Schleife entsteht. Es gibt zwei globale Einstellungen, welche die Anzahl der Mikrosekunden steuern, die auf Pakete für alle Schnittstellen gewartet wird.

  `busy_read`

  Ein Busy-Poll-Timeout mit geringer Latenz für Socket-Lesevorgänge. Dies steuert die Anzahl der Mikrosekunden, die gewartet wird, bis die Socket-Schicht Pakete in der Geräte-Warteschlange liest. Um das Feature global mit dem Befehl sysctl zu aktivieren, empfiehlt die Linux Kernel-Organisation einen Wert von 50 Mikrosekunden. Weitere Informationen finden Sie unter busy_read im Benutzer- und Administratorenhandbuch für Linux-Kernel.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo sysctl -w net.core.busy_read=50
  ```

  `busy_poll`

  Ein Busy-Poll-Timeout mit geringer Latenzzeit für die Abfrage und Auswahl. Das steuert die Anzahl der Mikrosekunden, die auf Ereignisse gewartet wird. Der empfohlene Wert liegt zwischen 50 und 100 Mikrosekunden, abhängig von der Anzahl der abzufragenden Sockets. Je mehr Sockets Sie hinzufügen, desto höher sollte die Zahl sein.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo sysctl -w net.core.busy_poll=50
  ```

- Konfigurieren des CPU-Energiestatus (C-Status) – C-Status steuert die Ruhezustände, in denen sich ein Kern in inaktiven Zustand befinden kann. Es kann ratsam sein, die C-Status zu steuern, um Ihr System im Hinblick auf Latenz und Leistung zu optimieren. In tieferen C-Zuständen ist die CPU im Wesentlichen „eingeschlafen“ und kann nicht auf Anfragen reagieren, bis sie aufwacht und wieder in einen aktiven Zustand übergeht. Das Versetzen von Cores in den Ruhezustand benötigt Zeit. Und auch wenn ein Core im Ruhezustand mehr Spielraum zur Nutzung einer höheren Frequenz durch einen anderen Core zulässt, dauert es auch wieder eine gewisse Zeit, bis der Core aus dem Ruhezustand erwacht und Arbeitsschritte ausführen kann.

Wenn beispielsweise ein Core, der für die Bearbeitung von Interrupts für Netzwerkpakete zuständig ist, schläft, kann es zu einer Verzögerung bei der Bearbeitung des Interrupts kommen. Sie können das System so konfigurieren, dass es keine tieferen C-Zustände verwendet. Diese Konfiguration reduziert zwar die Latenz der Prozessorreaktion, aber gleichzeitig wird auch der Turbo-Boost-Spielraum für andere Cores verringert.

Um die Reaktionslatenz des Prozessors zu verringern, können Sie tiefere C-Status begrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter Hohe Performance und geringe Latenz durch die Beschränkung von tieferen C-Zuständen im Benutzerhandbuch für Amazon Linux 2.

Moderation unterbrechen

Der ENA-Netzwerktreiber ermöglicht die Kommunikation zwischen einer Instance und einem Netzwerk. Der Treiber verarbeitet Netzwerkpakete und leitet sie an den entsprechenden Netzwerkstapel oder die Nitro-Karte weiter. Wenn ein Netzwerkpaket eingeht, generiert die Nitro-Karte eine Unterbrechung für die CPU, um die Software über ein Ereignis zu informieren.

Unterbrechen

Eine Unterbrechung ist ein Signal, das ein Gerät oder eine Anwendung an den Prozessor sendet. Die Unterbrechung teilt dem Prozessor mit, dass ein Ereignis eingetreten ist oder eine Bedingung erfüllt wurde, die sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Interrupts können zeitkritische Aufgaben wie den Empfang von Daten von einer Netzwerkschnittstelle, die Bearbeitung von Hardwareereignissen oder die Bearbeitung von Anforderungen von anderen Geräten erledigen.

Moderation unterbrechen

Die Interrupt-Moderation ist eine Technik, die die Anzahl der von einem Gerät generierten Interrupts reduziert, indem sie aggregiert oder verzögert werden. Der Zweck der Interrupt-Moderation besteht darin, die Systemleistung zu verbessern, indem der mit der Bearbeitung einer großen Anzahl von Interrupts verbundene Aufwand reduziert wird. Zu viele Interrupts erhöhen die CPU-Auslastung, was sich negativ auf den Durchsatz auswirkt, während zu wenige Interrupts die Latenz erhöhen.

Dynamische Interrupt-Moderation

Die dynamische Interrupt-Moderation ist eine erweiterte Form der Interrupt-Moderation, bei der die Interrupt-Rate dynamisch an die aktuelle Systemlast und die Verkehrsmuster angepasst wird.

Sie zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen der Reduzierung des Interrupt-Overheads und der Reduzierung der Pakete pro Sekunde oder Bandbreite zu finden.

> **Note**
>
> Die dynamische Interrupt-Moderation ist in einigen standardmäßig aktiviert AMIs (kann aber in allen aktiviert oder deaktiviert werden). AMIs

Um die Netzwerklatenz zu minimieren, ist es eventuell erforderlich, die Unterbrechungsmoderation zu deaktivieren. Dies kann jedoch auch den Aufwand für die Verarbeitung von Unterbrechungen erhöhen. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen der Reduzierung der Latenzzeit und der Minimierung des Aufwands zu finden. `ethtool`-Befehle können Sie bei der Konfiguration der Unterbrechungsmoderation unterstützen. `rx-usecs` Ist standardmäßig auf `20` gesetzt und `tx-usecs` ist auf `64` gesetzt.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die aktuelle Änderungskonfiguration der Unterbrechung abzurufen.

```
[ec2-user ~]$ ethtool -c interface | egrep "rx-usecs:|tx-usecs:|Adaptive RX"
Adaptive RX: on  TX: off
rx-usecs: 20
tx-usecs: 64
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Unterbrechungsmodifikation und die dynamische Unterbrechungsmoderation zu deaktivieren.

```
[ec2-user ~]$ sudo ethtool -C interface adaptive-rx off rx-usecs 0 tx-usecs 0
```

Überlegungen zum Nitro-System für die Leistungsoptimierung

Das Nitro-System besteht aus einer Sammlung von Hardware- und Softwarekomponenten AWS , die eine hohe Leistung, hohe Verfügbarkeit und hohe Sicherheit ermöglichen. Das Nitro-System bietet Bare-Metal-ähnliche Funktionen, die den Virtualisierungsaufwand reduzieren und Workloads unterstützen, die einen vollständigen Zugriff auf die Host-Hardware erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Nitro System.

Alle EC2 Instance-Typen der aktuellen Generation führen die Verarbeitung von Netzwerkpaketen auf EC2 Nitro-Karten durch. Dieses Thema behandelt die Paketverarbeitung auf hoher Ebene auf der

Nitro-Karte, allgemeine Aspekte der Netzwerkarchitektur und -konfiguration, die sich auf die Leistung der Paketverarbeitung auswirken, und welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um Spitzenleistung für Ihre Nitro-basierten Instances zu erzielen.

Nitro-Karten verarbeiten den gesamten Ein- und Ausgang (I/O) interfaces, such as those needed for Virtual Private Clouds (VPCs). For all of the components that send or receive information over the network, the Nitro cards act as a self-contained computing device for I/OVerkehr), der physisch von der Hauptplatine des Systems getrennt ist, auf der die Workloads der Kunden ausgeführt werden.

Netzwerk-Paket-Ablauf auf Nitro-Karten

EC2 Instances, die auf dem Nitro-System basieren, verfügen über Hardwarebeschleunigungsfunktionen, die eine schnellere Paketverarbeitung ermöglichen, gemessen an den Durchsatzraten von Paketen pro Sekunde (PPS). Wenn eine Nitro-Karte die erste Evaluierung für einen neuen Ablauf durchführt, speichert sie Informationen, die für alle Pakete im Ablauf identisch sind, wie Sicherheitsgruppen, Zugriffskontrolllisten und Routing-Tabellen-Einträge. Wenn sie zusätzliche Pakete für denselben Datenfluss verarbeitet, kann sie die gespeicherten Informationen verwenden, um den Overhead für diese Pakete zu reduzieren.

Ihre Verbindungsrate wird mit der Metrik „Verbindungen pro Sekunde (CPS)“ gemessen. Jede neue Verbindung erfordert zusätzlichen Verarbeitungsaufwand, der bei den Einschätzungen der Workload-Fähigkeit berücksichtigt werden muss. Es ist wichtig, bei der Gestaltung Ihrer Workloads sowohl die CPS- als auch die PPS-Metriken zu berücksichtigen.

Wie eine Verbindung hergestellt wird

Wenn eine Verbindung zwischen einer Nitro-basierten Instance und einem anderen Endpunkt hergestellt wird, bewertet die Nitro-Karte den gesamten Datenblauf für das erste Paket, das zwischen den beiden Endpunkten gesendet oder empfangen wird. Bei nachfolgenden Paketen desselben Datenflusses ist eine vollständige Neubewertung normalerweise nicht erforderlich. Es gibt jedoch Ausnahmen. Weitere Informationen zu Ausnahmen finden Sie unter Pakete, die keine Hardwarebeschleunigung verwenden.

Die folgenden Eigenschaften definieren die beiden Endpunkte und den Paketablauf zwischen ihnen. Diese fünf Eigenschaften zusammen werden als 5-Tupelfluss bezeichnet.

- Quell-IP
- Quell-Port
- Ziel-IP

- Ziel-Port
- Kommunikationsprotokoll

Die Richtung des Paketablaufs wird als Eingang (eingehend) und Ausgang (ausgehend) bezeichnet. Die folgenden allgemeinen Beschreibungen fassen den gesamten Paketfluss im Netzwerk zusammen.

- Eingang – Wenn eine Nitro-Karte ein eingehendes Netzwerkpaket verarbeitet, bewertet sie das Paket anhand von statusbehafteten Firewallregeln und Zugriffskontrolllisten. Sie verfolgt die Verbindung, misst sie und führt gegebenenfalls weitere Aktionen durch. Anschließend leitet sie das Paket an sein Ziel auf der Host-CPU weiter.
- Ausgang – Wenn eine Nitro-Karte ein ausgehendes Netzwerkpaket verarbeitet, sucht sie nach dem Remote-Schnittstellenziel, bewertet verschiedene VPC-Funktionen, wendet Ratenbegrenzungen an und führt andere zutreffende Aktionen aus. Anschließend leitet sie das Paket an das nächste Hop-Ziel im Netzwerk weiter.

Gestalten Sie Ihr Netzwerk für optimale Leistung

Um die Leistungsfähigkeit Ihres Nitro-Systems optimal nutzen zu können, müssen Sie wissen, was Ihre Anforderungen an die Netzwerkverarbeitung sind und wie sich diese Anforderungen auf den Workload Ihrer Nitro-Ressourcen auswirken. Anschließend können Sie die optimale Leistung für Ihre Netzwerklandschaft entwerfen. Ihre Infrastruktureinstellungen sowie der Entwurf und die Konfiguration der Anwendungs-Workloads können sich sowohl auf die Paketverarbeitung als auch auf die Verbindungsraten auswirken. Wenn Ihre Anwendung beispielsweise eine hohe Verbindungsaufbaurate aufweist, z. B. ein DNS-Service, eine Firewall oder ein virtueller Router, hat sie weniger Möglichkeiten, die Hardwarebeschleunigung zu nutzen, die erst nach dem Verbindungsaufbau erfolgt.

Sie können Anwendungs- und Infrastruktureinstellungen konfigurieren, um Workloads zu rationalisieren und die Netzwerkleistung zu verbessern. Allerdings sind nicht alle Pakete für eine Beschleunigung geeignet. Das Nitro-System verwendet den gesamten Netzwerkablauf für neue Verbindungen und für Pakete, die nicht für eine Beschleunigung in Frage kommen.

Der Rest dieses Abschnitts konzentriert sich auf Überlegungen zur Anwendung und zum Infrastrukturdesign, um sicherzustellen, dass der Ablauf der Pakete so weit wie möglich innerhalb des beschleunigten Pfads erfolgt.

Überlegungen zum Netzwerkdesign für das Nitro-System

Bei der Konfiguration des Netzwerkverkehrs für Ihre Instance müssen viele Aspekte berücksichtigt werden, die sich auf die PPS-Leistung auswirken können. Sobald ein Datenablauf eingerichtet ist, können die meisten Pakete, die regelmäßig ein- oder ausgehen, beschleunigt werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, um sicherzustellen, dass Infrastrukturdesigns und Paketflüsse weiterhin den Protokollstandards entsprechen.

Um die beste Leistung aus Ihrer Nitro-Karte herauszuholen, sollten Sie die Vor- und Nachteile der folgenden Konfigurationsdetails für Ihre Infrastruktur und Anwendungen sorgfältig abwägen.

Überlegungen zur Infrastruktur

Ihre Infrastrukturkonfiguration kann sich auf Ihren Paketablauf und Ihre Verarbeitungseffizienz auswirken. Die folgende Liste enthält einige wichtige Überlegungen.

Konfiguration der Netzwerkschnittstelle mit Asymmetrie

Sicherheitsgruppen verwenden die Verbindungsverfolgung zur Nachverfolgung des Datenverkehrs zu und von der Instance. Asymmetrisches Routing, bei dem der Datenverkehr über eine Netzwerkschnittstelle in eine Instance eingeht und über eine andere Netzwerkschnittstelle wieder austritt, kann die Spitzenleistung verringern, die eine Instance erzielen kann, wenn Datenflüsse nachverfolgt werden. Weitere Informationen zur Verbindungsverfolgung von Sicherheitsgruppen, nicht verfolgten Verbindungen und automatisch verfolgten Verbindungen finden Sie unter Verbindungsverfolgung EC2 für Amazon-Sicherheitsgruppen.

Netzwerktreiber

Netzwerktreiber werden regelmäßig aktualisiert und veröffentlicht. Wenn Ihre Treiber veraltet sind, kann dies die Leistung erheblich beeinträchtigen. Halten Sie Ihre Treiber auf dem neuesten Stand, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Patches verfügen und Leistungsverbesserungen nutzen können, z. B. das Feature für beschleunigte Pfade, die nur für die neueste Treibergeneration verfügbar ist. Frühere Treiber unterstützen das Feature für beschleunigte Pfade nicht.

Um die Vorteile des Features für beschleunigte Pfade nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, den neuesten ENA-Treiber auf Ihren Instances zu installieren.

Linux-Instances – ENA-Linux-Treiber 2.2.9 oder höher. Informationen zur Installation oder Aktualisierung des ENA-Linux-Treibers aus dem Amazon GitHub Drivers-Repository finden Sie im Abschnitt Treiberkompilierung der Readme-Datei.

Windows-Instances – ENA-Windows-Treiber 2.0.0 oder höher. Informationen zur Installation oder Aktualisierung des ENA-Windows-Treibers finden Sie unter Installieren Sie den ENA-Treiber auf EC2 Windows-Instanzen.

Entfernung zwischen Endpunkten

Eine Verbindung zwischen zwei Instances in derselben Availability Zone kann mehr Pakete pro Sekunde verarbeiten als eine Verbindung zwischen Regionen. Dies ist auf das TCP-Fenster auf Anwendungsebene zurückzuführen, das bestimmt, wie viele Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen werden können. Große Entfernungen zwischen Instances erhöhen die Latenz und verringern die Anzahl der Pakete, die die Endpunkte verarbeiten können.

Byte-Warteschlangenlimit (BQL)

BQL ist eine Funktion, die die Anzahl der an die Nitro-Karte übergebenen Byte begrenzt, um Warteschlangen zu reduzieren. BQL ist in ENA-Treibern, in Amazon Linux-Betriebssystemen und in den meisten Linux-Distributionen standardmäßig deaktiviert. Wenn BQL und Fragment-Proxy-Override beide aktiviert sind, kann dies zu Leistungseinschränkungen führen, da die Anzahl der an Nitro übergebenen Byte begrenzt wird, bevor alle Fragmente verarbeitet werden.

Überlegungen zum Anwendungsdesign

Es gibt Aspekte des Anwendungsdesigns und der Konfiguration, die sich auf Ihre Verarbeitungseffizienz auswirken können. Die folgende Liste enthält einige wichtige Überlegungen.

Paket-Größe

Größere Paketgrößen können den Durchsatz für die Daten erhöhen, die eine Instance im Netzwerk senden und empfangen kann. Amazon EC2 unterstützt Jumbo-Frames von 9001 Byte, andere Dienste können jedoch andere Grenzwerte durchsetzen. Kleinere Paketgrößen können die Paketverarbeitungsrate erhöhen, aber dadurch kann die maximal erreichte Bandbreite reduziert werden, wenn die Anzahl der Pakete die PPS-Erlaubnis überschreitet.

Wenn die Größe eines Pakets die maximale Übertragungseinheit (MTU) eines Netzwerk-Hops überschreitet, wird es möglicherweise von einem Router entlang des Pfads fragmentiert. Die resultierenden Paketfragmente gelten als Ausnahmen und werden normalerweise mit der Standardrate (nicht beschleunigt) verarbeitet. Dies kann zu Leistungsschwankungen führen. Sie können jedoch das Standardverhalten für ausgehende fragmentierte Pakete mit der Einstellung für den Fragment-Proxymodus außer Kraft setzen. Weitere Informationen finden Sie unter

Maximieren Sie die Netzwerkleistung auf Ihrem Nitro-System. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Topologie bei der Konfiguration der MTU zu evaluieren.

Nachteile von Protokollen

Zuverlässige Protokolle wie TCP haben mehr Overhead als unzuverlässige Protokolle wie UDP. Der geringere Overhead und die vereinfachte Netzwerkverarbeitung für das UDP-Transportprotokoll können zu einer höheren PPS-Rate führen, allerdings auf Kosten einer zuverlässigen Paketzustellung. Wenn eine zuverlässige Paketzustellung für Ihre Anwendung nicht entscheidend ist, ist UDP möglicherweise eine gute Option.

Micro-Bursting

Micro-Bursting tritt auf, wenn der Verkehr in kurzen Zeiträumen die zulässigen Grenzwerte überschreitet und nicht gleichmäßig verteilt wird. Dies geschieht in der Regel im Mikrosekundenbereich.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Instance, die bis zu 10 Gbit/s senden kann, und Ihre Anwendung sendet die vollen 10 Gbit/s in einer halben Sekunde. Dieser Micro-Burst überschreitet in der ersten halben Sekunde den zulässigen Wert und für den Rest der Sekunde bleibt nichts übrig. Auch wenn Sie in der ersten Sekunde 10 Gbit gesendet haben, können Freigaben in der ersten halben Sekunde dazu führen, dass Pakete in die Warteschlange gestellt oder verworfen werden.

Sie können einen Netzwerkplaner wie Linux Traffic Control verwenden, um Ihren Durchsatz zu beschleunigen und zu verhindern, dass Pakete aufgrund von Micro-Bursting in die Warteschlange gestellt oder verworfen werden.

Anzahl der Flows

Ein einzelner Datenablauf ist auf 5 Gbit/s begrenzt, es sei denn, er gehört zu einer Cluster-Placement-Gruppe, die bis zu 10 Gbit/s unterstützt, oder er verwendet ENA Express, das bis zu 25 Gbit/s unterstützt.

In ähnlicher Weise kann eine Nitro-Karte mehr Pakete über mehrere Datenflüsse verarbeiten, anstatt einen einzigen Datenfluss zu verwenden. Um die maximale Paketverarbeitungsrate pro Instance zu erreichen, empfehlen wir mindestens 100 Flows auf Instances mit einer Gesamtbandbreite von 100 Gbit/s oder mehr. Mit zunehmender Gesamtbandbreitenkapazität steigt auch die Anzahl der Datenflüsse, die zur Erreichung der Spitzenverarbeitungsraten erforderlich sind. Mithilfe von Benchmarking können Sie ermitteln, welche Konfiguration Sie benötigen, um Spitzenraten in Ihrem Netzwerk zu erreichen.

Elastic Network Adapter (ENA) -Warteschlangen

ENA (Elastic Network Adapter) verwendet mehrere Empfangs- (Rx) und Übertragungswarteschlangen (Tx) (ENA-Warteschlangen), um die Netzwerkleistung und Skalierbarkeit von Instances zu verbessern. EC2 Diese Warteschlangen verwalten den Netzwerkverkehr effizient, indem sie gesendete und empfangene Daten auf die verfügbaren Warteschlangen verteilen.

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “ENA-Warteschlangen”.

Feature Overhead-Prozess

Feature wie Traffic Mirroring und ENA Express können den Verarbeitungsaufwand erhöhen, wodurch die absolute Paketverarbeitungsleistung reduziert werden kann. Sie können die Nutzung von Features einschränken oder Feature deaktivieren, um die Paketverarbeitungsraten zu erhöhen.

Verbindungsverfolgung zur Beibehaltung des Zustands

Ihre Sicherheitsgruppen verwenden die Verbindungsverfolgung, um Informationen über den Verkehr zur und von der Instance zu speichern. Die Verbindungsverfolgung wendet Regeln für jeden einzelnen Ablauf des Netzwerkdatenverkehrs an, um zu ermitteln, ob der Datenverkehr zulässig ist oder nicht. Die Nitro-Karte verwendet Ablaufnachverfolgung, um den Status des Datenablaufs aufrechtzuerhalten. Je mehr Sicherheitsgruppenregeln angewendet werden, desto mehr Arbeit ist erforderlich, um den Ablauf auszuwerten.

> **Note**
>
> Nicht alle Datenverkehrsflüsse werden verfolgt. Wenn eine Sicherheitsgruppenregel mit Unverfolgte Verbindungen konfiguriert ist, ist keine zusätzliche Arbeit erforderlich, mit Ausnahme von Verbindungen, die automatisch nachverfolgt werden, um symmetrisches Routing zu gewährleisten, wenn mehrere gültige Antwortpfade vorhanden sind.

Pakete, die keine Hardwarebeschleunigung verwenden

Nicht alle Pakete können die Hardwarebeschleunigung nutzen. Die Behandlung dieser Ausnahmen ist mit einem gewissen Verarbeitungsaufwand verbunden, der erforderlich ist, um die Integrität Ihrer Netzwerkflüsse sicherzustellen. Netzwerkflüsse müssen zuverlässig den Protokollstandards entsprechen, Änderungen im VPC-Design entsprechen und Pakete nur an zulässige Ziele weiterleiten. Der Overhead reduziert jedoch Ihre Leistung.

Fragmente von Paketen

Wie unter Überlegungen zu Anwendungen erwähnt, werden Paketfragmente, die aus Paketen resultieren, die die Netzwerk-MTU überschreiten, normalerweise als Ausnahme behandelt und können die Vorteile der Hardwarebeschleunigung nicht nutzen. Je nach Treiberversion können Sie jedoch die Beschränkungen für ausgehende Fragmente mit dem Fragment-Proxymodus umgehen. Weitere Informationen finden Sie in Maximieren Sie die Netzwerkleistung auf Ihrem Nitro-System diesem Abschnitt unter Aktionen, die Sie ergreifen können.

Verbindungen im Leerlauf

Wenn eine Verbindung eine Zeit lang nicht aktiv ist, kann das System ihre Priorität herabsetzen, auch wenn die Verbindung ihr Timeout-Limit noch nicht erreicht hat. Wenn dann Daten eingehen, nachdem die Verbindung nicht mehr priorisiert wurde, muss das System sie ausnahmsweise behandeln, um die Verbindung wieder herzustellen.

Um Ihre Verbindungen zu verwalten, können Sie Timeouts für die Verbindungsverfolgung verwenden, um inaktive Verbindungen zu schließen. Sie können auch TCP-Keepalives verwenden, um inaktive Verbindungen aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen.

VPC-Mutation

Aktualisierungen von Sicherheitsgruppen, Routing-Tabellen und Zugriffskontrolllisten müssen alle im Verarbeitungspfad neu bewertet werden, um sicherzustellen, dass Routeneinträge und Sicherheitsgruppenregeln weiterhin wie erwartet gelten.

ICMP-Flows

Das Internet Control Message Protocol (ICMP) ist ein Netzwerkschichtprotokoll, das Netzwerkgeräte zur Diagnose von Netzwerkkommunikationsproblemen verwenden. Diese Pakete verwenden immer den vollen Datenfluss.

Asymmetrische L2-Flüsse

NitroV3 und frühere Plattformen verwenden keine Hardwarebeschleunigung für den Verkehr zwischen zwei ENIs Personen im selben Subnetz, wobei ein ENI den Standard-Gateway-Router verwendet und das andere nicht. NitroV4 und neuere Plattformen verwenden in diesem Szenario Hardwarebeschleunigung. Um eine bessere Leistung auf NitroV3 oder früheren Plattformen zu erzielen, stellen Sie sicher, dass entweder der verwendete Standard-Gateway-Router zu beiden ENIs passt oder dass ENIs sich diese in unterschiedlichen Subnetzen befinden.

Maximieren Sie die Netzwerkleistung auf Ihrem Nitro-System

Sie können Ihre Netzwerkleistung auf dem Nitro-System maximieren, indem Sie die Netzwerkeinstellungen anpassen.

Themen

- Überlegungen
- Optimieren Sie die PPS-Leistung
- Überwachen Sie die Leistung auf Linux-Instances
- ENA-Warteschlangen

Überlegungen

Bevor Sie Designentscheidungen treffen oder Netzwerkeinstellungen auf Ihrer Instance anpassen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie das beste Ergebnis erzielen:

1. Machen Sie sich mit den Vor- und Nachteilen der Maßnahmen vertraut, die Sie ergreifen können, um die Leistung zu verbessern, indem Sie sie Überlegungen zum Netzwerkdesign für das Nitro-System überprüfen.

   Weitere Überlegungen und bewährte Methoden für Ihre Instanzkonfiguration unter Linux finden Sie unter Bewährte Verfahren und Leitfaden zur Leistungsoptimierung von ENA Linux unter. GitHub
2. Vergleichen Sie Ihre Workloads anhand der maximalen Anzahl an aktiven Datenabläufen, um eine Ausgangsbasis für Ihre Anwendungsleistung zu ermitteln. Anhand einer Leistungsbasislinie können Sie Variationen in Ihren Einstellungen oder Ihrem Anwendungsdesign testen, um herauszufinden, welche Überlegungen die größte Wirkung haben werden, insbesondere, wenn Sie eine Hochskalierung oder Aufskalierung planen.

Optimieren Sie die PPS-Leistung

Die folgende Liste enthält Maßnahmen, die Sie je nach Ihren Systemanforderungen ergreifen können, um die Leistung Ihres PPS zu optimieren.

- Reduzieren Sie die physische Entfernung zwischen zwei Instances. Wenn sich sendende und empfangende Instances in derselben Availability Zone befinden oder Cluster-Placement-Gruppe

verwenden, können Sie die Anzahl der Hops reduzieren, die ein Paket zurücklegen muss, um von einem Endpunkt zum anderen zu gelangen.

- Verwenden Sie Unverfolgte Verbindungen.
- Verwenden Sie das UDP-Protokoll für den Netzwerkverkehr.
- Verteilen Sie bei EC2 Instances mit einer Gesamtbandbreite von 100 Gbit/s oder mehr die Arbeitslast auf 100 oder mehr einzelne Datenflüsse, um die Arbeit gleichmäßig auf die Nitro-Karte zu verteilen.
- Um das PPS-Limit für ausgehende Fragmente für EC2 Instances zu umgehen, können Sie den Fragment-Proxymodus aktivieren (abhängig von Ihrer Treiberversion). Mit dieser Einstellung können fragmentierte Pakete im Verarbeitungspfad ausgewertet werden, wodurch die PPS-Grenze für ausgehende Pakete von 1024 überschritten wird. Führen Sie beim Laden des Treibers einen der folgenden Befehle aus, um den Fragment-Proxymodus zu aktivieren oder zu deaktivieren:

  Aktivieren Sie den Fragment-Proxymodus

  ```
  sudo insmod ena.ko enable_frag_bypass=1
  ```

  Deaktivieren Sie den Fragment-Proxymodus

  ```
  sudo insmod ena.ko enable_frag_bypass=0
  ```

Überwachen Sie die Leistung auf Linux-Instances

Sie können Ethtool-Metriken auf Linux-Instances verwenden, um Leistungsindikatoren für das Instance-Netzwerk wie Bandbreite, Paketrate und Verbindungsverfolgung zu überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Netzwerkleistung für ENA-Einstellungen auf Ihrer EC2 Instance.

ENA-Warteschlangen

ENA-Warteschlangen werden Netzwerkschnittstellen mit standardmäßigen statischen Grenzwerten zugewiesen, die auf dem Instanztyp und der Größe der Instanz basieren. Bei unterstützten Instance-Typen können Sie diese Warteschlangen dynamisch den Elastic Network Interfaces zuweisen (). ENIs Die Gesamtzahl der Warteschlangen pro Instance hängt zwar von ihrem Typ und ihrer Größe ab, Sie können jedoch mehrere ENIs mit ENA-Warteschlangen konfigurieren, bis Sie die maximale Warteschlangenanzahl für die ENI und die Instance erreicht haben.

Die flexible ENA-Warteschlangenzuweisung optimiert die Ressourcenverteilung und ermöglicht so eine maximale vCPU-Auslastung. Workloads mit hoher Netzwerkleistung erfordern in der Regel mehrere ENA-Warteschlangen. Sie können die Netzwerkleistung und die Pakete pro Sekunde (PPS) fein abstimmen, indem Sie die Anzahl der Warteschlangen an Ihre spezifischen Workload-Anforderungen anpassen. Beispielsweise benötigen netzwerkintensive Anwendungen im Vergleich zu CPU-intensiven Anwendungen möglicherweise mehr Warteschlangen.

Themen

- Unterstützte Instances
- Ändern Sie die Anzahl der Warteschlangen

Unterstützte Instances

Die folgenden Instanzen unterstützen die dynamische Zuweisung mehrerer ENA-Warteschlangen.

Allgemeine Zwecke

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
	M6i		
`m6i.large`	2	2	6
`m6i.xlarge`	4	4	16
`m6i.2xlarge`	8	8	32
`m6i.4xlarge`	8	16	64
`m6i.8xlarge`	8	32	64
`m6i.12xlarge`	8	32	64
`m6i.16xlarge`	8	32	120
`m6i.24xlarge`	8	32	120

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
m6i.32xlarge	8	32	120
M6 ID			
m6id.large	2	2	6
m6id.xlarge	4	4	16
m6id.2xlarge	8	8	32
m6id.4xlarge	8	16	64
m6id.8xlarge	8	32	64
m6id.12xlarge	8	32	64
m6id.16xlarge	8	32	120
m6id.24xlarge	8	32	120
m6id.32xlarge	8	32	120
M6 IDN			
m6idn.large	2	2	6
m6idn.xlarge	4	4	16
m6idn.2xlarge	8	8	32
m6idn.4xlarge	8	16	64
m6idn.8xlarge	16	32	128
m6idn.12xlarge	16	32	128
m6idn.16xlarge	16	32	240

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
m6idn.24xlarge	32	32	480
m6idn.32xlarge	32	32	256
M 6 Zoll			
m6in.large	2	2	6
m6in.xlarge	4	4	16
m6in.2xlarge	8	8	32
m6in.4xlarge	8	16	64
m6in.8xlarge	16	32	128
m6in.12xlarge	16	32	128
m6in.16xlarge	16	32	240
m6in.24xlarge	32	32	480
m6in.32xlarge	32	32	256

Für Datenverarbeitung optimiert

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
C6i			
c6i.large	2	2	6
c6i.xlarge	4	4	16

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
c6i.2xlarge	8	8	32
c6i.4xlarge	8	16	64
c6i.8xlarge	8	32	64
c6i.12xlarge	8	32	64
c6i.16xlarge	8	32	120
c6i.24xlarge	8	32	120
c6i.32xlarge	8	32	120
C6id			
c6id.large	2	2	6
c6id.xlarge	4	4	16
c6id.2xlarge	8	8	32
c6id.4xlarge	8	16	64
c6id.8xlarge	8	32	64
c6id.12xlarge	8	32	64
c6id.16xlarge	8	32	120
c6id.24xlarge	8	32	120
c6id.32xlarge	8	32	120
C6 Zoll			
c6in.large	2	2	6

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
c6in.xlarge	4	4	16
c6in.2xlarge	8	8	32
c6in.4xlarge	8	16	64
c6in.8xlarge	16	32	128
c6in.12xlarge	16	32	128
c6in.16xlarge	16	32	240
c6in.24xlarge	32	32	480
c6in.32xlarge	32	32	256
	C8 Gn		
c8gn.medium	1	1	2
c8gn.large	2	2	6
c8gn.xlarge	4	4	16
c8gn.2xlarge	8	8	32
c8gn.4xlarge	8	16	64
c8gn.8xlarge	8	32	128
c8gn.12xlarge	16	64	192
c8gn.16xlarge	16	64	256
c8gn.24xlarge	16	128	384
c8gn.48xlarge	32	128	384

RAM-optimiert

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
R6i			
r6i.large	2	2	6
r6i.xlarge	4	4	16
r6i.2xlarge	8	8	32
r6i.4xlarge	8	16	64
r6i.8xlarge	8	32	64
r6i.12xlarge	8	32	64
r6i.16xlarge	8	32	120
r6i.24xlarge	8	32	120
r6i.32xlarge	8	32	120
R 6 i DN			
r6idn.large	2	2	6
r6idn.xlarge	4	4	16
r6idn.2xlarge	8	8	32
r6idn.4xlarge	8	16	64
r6idn.8xlarge	16	32	128
r6idn.12xlarge	16	32	128
r6idn.16xlarge	16	32	240

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
r6idn.24xlarge	32	32	480
r6idn.32xlarge	32	32	256
R 6 Zoll			
r6in.large	2	2	6
r6in.xlarge	4	4	16
r6in.2xlarge	8	8	32
r6in.4xlarge	8	16	64
r6in.8xlarge	16	32	128
r6in.12xlarge	16	32	128
r6in.16xlarge	16	32	240
r6in.24xlarge	32	32	480
r6in.32xlarge	32	32	256
R 6 ID			
r6id.large	2	2	6
r6id.xlarge	4	4	16
r6id.2xlarge	8	8	32
r6id.4xlarge	8	16	64
r6id.8xlarge	8	32	64
r6id.12xlarge	8	32	64

Instance-Typ	Standard-ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Schnittstelle	Maximale ENA-Warteschlangen pro Instanz
r6id.16xlarge	8	32	120
r6id.24xlarge	8	32	120
r6id.32xlarge	8	32	120

Ändern Sie die Anzahl der Warteschlangen

Sie können die Anzahl der ENA-Warteschlangen mit AWS Management Console oder ändern. AWS CLI In der AWS Management Console ist die ENA-Warteschlangenkonfiguration unter jeder Netzwerkschnittstelleneinstellung verfügbar.

Verwenden Sie einen der folgenden Befehle AWS CLI, um die Anzahl der ENA-Warteschlangen mithilfe von zu ändern. Bevor Sie die Anzahl der Warteschlangen ändern, verwenden Sie den folgenden Befehl, um Ihre aktuelle Warteschlangenanzahl zu überprüfen.

```
aws ec2 describe-instances --instance-id i-1234567890abcdef0
```

Note

- Ihre Instance muss gestoppt werden, bevor Sie die Anzahl der ENA-Warteschlangen ändern können.
- Der Wert für ENA-Warteschlangen muss eine Zweierpotenz sein, z. B. 1, 2, 4, 8, 16, 32 usw.
- Die Anzahl der Warteschlangen, die einer einzelnen ENI zugewiesen sind, darf die Anzahl der auf Ihrer Instance CPUs verfügbaren v nicht überschreiten.

attach-network-interface

Im folgenden Beispiel sind 32 ENA-Warteschlangen auf einer ENI konfiguriert.

```
aws ec2 attach-network-interface \
```

```
  --network-interface-id eni-001aa1bb223cdd4e4 \
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \
  --device-index 1 \
  --ena-queue-count 32
```

run-instances

Im folgenden Beispiel sind jeweils 2 ENA-Warteschlangen auf 3 konfiguriert. ENIs

```
aws ec2 run-instances \
  --image-id ami-12ab3c30 \
  --instance-type c6i.large \
  --min-count 1 \
  --max-count 1 \
  --network-interfaces \
    "[{\"DeviceIndex\":0,\"SubnetId\":\"subnet-123456789012a345a\",\"EnaQueueCount
\":2},
      {\"DeviceIndex\":1,\"SubnetId\":\"subnet-123456789012a345a\",\"EnaQueueCount
\":2},
      {\"DeviceIndex\":2,\"SubnetId\":\"subnet-123456789012a345a\",\"EnaQueueCount
\":2}]"
```

modify-network-interface-attribute

Im folgenden Beispiel sind 32 ENA-Warteschlangen auf einer ENI konfiguriert.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
--network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
--attachment AttachmentId=eni-attach-12345678,EnaQueueCount=32
```

Im folgenden Beispiel wird die ENA-Anzahl auf den Standardwert zurückgesetzt.

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute \
--network-interface-id eni-1234567890abcdef0 \
--attachment AttachmentId=eni-attach-12345678,DefaultEnaQueueCount=true
```

Optimieren Sie die Netzwerkleistung auf EC2 Windows-Instanzen

Um die maximale Netzwerkleistung auf Ihren Windows-Instances mit erweitertem Netzwerk zu erreichen, müssen Sie möglicherweise die Standardkonfiguration des Betriebssystems ändern.

Wir empfehlen die folgenden Konfigurationsänderungen für Anwendungen, die eine hohe Netzwerkleistung erfordern. Andere Optimierungen (z. B. das Aktivieren des Prüfsummen-Offloads und das Aktivieren von RSS) sind in offiziellen Windows-Versionen bereits konfiguriert. AMIs

> **Note**
>
> TCP-Chimney-Verschiebung sollte in den meisten Anwendungsfällen deaktiviert werden und ist ab Windows Server 2016 veraltet.

Zusätzlich zu diesen Betriebssystemoptimierungen sollten Sie auch die Maximum Transmission Unit (MTU, maximale Übertragungseinheit) Ihres Netzwerkverkehrs berücksichtigen und an Ihren Workload und Ihre Netzwerkarchitektur anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Network Maximum Transmission Unit (MTU) für Ihre Instanz EC2 .

AWS misst regelmäßig durchschnittliche Roundtrip-Latenzen zwischen Instances, die in einer Cluster-Platzierungsgruppe von 50 us gestartet werden, und Tail-Latenzen von 200 us bei 99,9 Perzentil. Wenn Ihre Anwendungen konsistent niedrige Latenzen erfordern, empfehlen wir, die neueste Version der ENA-Treiber auf Instances mit fester Leistung, die auf dem Nitro-System basieren.

Konfiguration der CPU-Affinität für empfangsseitige Skalierung

Empfangsseitige Skalierung (RSS, Receive Side Scaling) wird verwendet, um die CPU-Auslastung von Netzwerkverkehr auf mehrere Prozessoren zu verteilen. Standardmäßig AMIs sind die offiziellen Amazon Windows mit aktiviertem RSS konfiguriert. ENA-Elastic-Network-Interfaces stellen bis zu acht RSS-Warteschlangen bereit. Durch das Definieren der CPU-Affinität für RSS-Warteschlangen und andere Systemprozesse lässt sich die CPU-Auslastung auf Multi-Core-Systeme verteilen, wodurch mehr Netzwerkverkehr verarbeitet werden kann. Bei Instance-Typen mit mehr als 16 V CPUs empfehlen wir die Verwendung des `Set-NetAdapterRSS` PowerShell Cmdlets, das den Startprozessor (logische Prozessoren 0 und 1, wenn Hyper-Threading aktiviert ist) manuell von der RSS-Konfiguration für alle Elastic Network-Schnittstellen ausschließt, um Konflikte mit verschiedenen Systemkomponenten zu vermeiden.

Windows ist hyper-thread-fähig und sorgt dafür, dass die RSS-Warteschlangen einer einzelnen Netzwerkkarte (NIC) immer auf verschiedenen physischen Kernen platziert werden. Um Konflikte mit anderen vollständig zu vermeiden, sollten Sie daher die RSS-Konfiguration jeder Netzwerkkarte auf eine Reihe von 16 logischen Prozessoren verteilen NICs, sofern Hyperthreading nicht deaktiviert

ist. Mit dem `Set-NetAdapterRss` Cmdlet können Sie den Bereich gültiger logischer Prozessoren pro NIC definieren, indem Sie die Werte von BaseProcessorGroup,, BaseProcessorNumber, MaxProcessingGroup und (optional) definieren. MaxProcessorNumber NumaNode Wenn es nicht genügend physische Kerne gibt, um Konflikte zwischen NICs vollkommen zu beseitigen, sollten Sie die überlappenden Bereiche minimieren oder die Anzahl der logischen Prozessoren in den ENI-Bereichen abhängig von den voraussichtlichen Workload der ENI reduzieren (das heißt, ggf. müssen einer Administrator-Netzwerk-ENI mit geringem Volumen nicht so viele RSS-Warteschlangen zugewiesen werden). Außerdem müssen, wie bereits erwähnt, verschiedene Komponenten auf CPU 0 ausgeführt werden. Daher empfehlen wir, diese Komponente aus allen RSS-Konfigurationen auszuschließen, wenn ausreichend v CPUs verfügbar sind.

Wenn beispielsweise drei elastische Netzwerkschnittstellen auf einer 72-vCPU-Instanz mit 2 NUMA-Knoten mit aktiviertem Hyperthreading vorhanden sind, verteilen die folgenden Befehle die Netzwerklast CPUs ohne Überschneidung zwischen den beiden und verhindern die Verwendung von Core 0 vollständig.

```
Set-NetAdapterRss -Name NIC1 -BaseProcessorGroup 0 -BaseProcessorNumber 2 -
MaxProcessorNumber 16
Set-NetAdapterRss -Name NIC2 -BaseProcessorGroup 1 -BaseProcessorNumber 0 -
MaxProcessorNumber 14
Set-NetAdapterRss -Name NIC3 -BaseProcessorGroup 1 -BaseProcessorNumber 16 -
MaxProcessorNumber 30
```

Beachten Sie, dass diese Einstellungen für jeden Netzwerkadapter bestehen bleiben. Wenn die Größe einer Instance auf eine Instanz mit einer anderen Nummer von v geändert wirdCPUs, sollten Sie die RSS-Konfiguration für jede aktivierte elastic network interface neu bewerten. Die vollständige Microsoft-Dokumentation für das Cmdlet finden Sie hier: Set -. NetAdapterRss

Besonderer Hinweis für SQL-Workloads: Wir empfehlen Ihnen außerdem, Ihre I/O-Thread-Affinitätseinstellungen zusammen mit Ihrer RSS-Konfiguration für elastic network interface Netzwerkschnittstellen zu überprüfen, um I/O- und Netzwerkkonflikte zu minimieren. CPUs Siehe Serverkonfiguration: Affinitätsmaske.

Elastic Fabric Adapter für AI/ML und HPC-Workloads bei Amazon EC2

Ein Elastic Fabric Adapter (EFA) ist ein Netzwerkgerät, das Sie an Ihre EC2 Amazon-Instance anschließen können, um Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML) und

High Performance Computing (HPC) zu beschleunigen. Mit EFA können Sie die Anwendungsleistung eines On-Premises- KI/ML- oder HPC-Clusters erreichen – mit der Skalierbarkeit, Flexibilität und Elastizität der AWS Cloud.

EFA bietet eine geringere und konsistentere Latenz und höheren Durchsatz als der TCP-Transport, der normalerweise in Cloud-basierten HPC-Systemen verwendet wird. Es verbessert die Leistung der Kommunikation zwischen Instanzen, was für Skalierungs- AI/ML und HPC-Anwendungen entscheidend ist. Es ist für die Verwendung in der vorhandenen AWS Netzwerkinfrastruktur optimiert und kann je nach Anwendungsanforderungen skaliert werden.

EFA lässt sich in Libfabric 1.7.0 und höher integrieren und unterstützt die Nvidia Collective Communications Library (NCCL) für KI- und ML-Anwendungen sowie Open MPI 4.1 und höher sowie Intel MPI 2019 Update 5 und höher für HPC-Anwendungen.

EFA unterstützt RDMA-Schreibvorgänge (Remote Direct Memory Access) auf den meisten unterstützten Instance-Typen mit Nitro Version 4 und höher. RDMA-Lesen wird auf allen Instanzen mit Nitro Version 4 und höher unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Instance-Typen.

Inhalt

- EFA-Grundlagen
- Unterstützte Schnittstellen und Bibliotheken
- Unterstützte Instance-Typen
- Unterstützte Betriebssysteme
- EFA-Einschränkungen
- EFA-Preisgestaltung
- Erste Schritte mit EFA und MPI für HPC-Workloads auf Amazon EC2
- Erste Schritte mit EFA und NCCL für ML-Workloads auf Amazon EC2
- Maximieren Sie die Netzwerkbandbreite auf EC2 Amazon-Instances mit mehreren Netzwerkkarten
- Einen Elastic Fabric-Adapter erstellen und an eine EC2 Amazon-Instance anhängen
- Trennen und löschen Sie eine EFA von einer Amazon-Instance EC2
- Überwachen Sie einen Elastic Fabric-Adapter bei Amazon EC2
- Überprüfen des EFA-Installationsprogramms mithilfe einer Prüfsumme
- Versionshinweise zum Elastic Fabric Adapter

EFA-Grundlagen

Ein EFA-Gerät kann auf zwei Arten an eine EC2 Instanz angehängt werden:

1. Verwendung einer herkömmlichen EFA-Schnittstelle, auch EFA genannt, mit ENA, die sowohl ein EFA-Gerät als auch ein ENA-Gerät erstellt.
2. Verwendung einer reinen EFA-Schnittstelle, bei der nur das EFA-Gerät erstellt wird.

Das EFA-Gerät bietet Funktionen wie eine integrierte Betriebssystemumgehung und die Überlastungskontrolle über das SRD-Protokoll (Scalable Reliable Datagram). Die EFA-Gerätefunktionen ermöglichen zuverlässige Transportfunktionen mit niedriger Latenz, sodass die EFA-Schnittstelle eine bessere Anwendungsleistung für HPC- und ML-Anwendungen auf Amazon bietet. EC2 Das ENA-Gerät bietet dagegen herkömmliche IP-Netzwerke.



Traditional HPC software stack in EC2

HPC software stack in EC2 with EFA

Traditionell verwenden AI/ML Anwendungen NCCL und HPC-Anwendungen das Message Passing Interface (MPI) als Schnittstelle zum Netzwerktransport des Systems. In der AWS Cloud bedeutete dies, dass Anwendungen über eine Schnittstelle zu NCCL oder MPI verfügen, die dann den TCP/IP Stack des Betriebssystems und den ENA-Gerätetreiber verwenden, um die Netzwerkkommunikation zwischen den Instanzen zu ermöglichen.

Bei einer herkömmlichen EFA- (EFA mit ENA) oder einer reinen EFA-Schnittstelle verwenden AI/ML Anwendungen NCCL und HPC-Anwendungen MPI, um direkt mit der Libfabric-API zu kommunizieren. Die Libfabric-API umgeht den Betriebssystem-Kernel und kommuniziert direkt mit dem EFA-Gerät, um Pakete auf dem Netzwerk zu platzieren. Dies reduziert den Overhead und ermöglicht eine effizientere Ausführung von HPC-Anwendungen. AI/ML

> **Note**
>
> Libfabric ist eine Kernkomponente des OpenFabrics Interfaces (OFI) -Frameworks, das die Userspace-API von OFI definiert und exportiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Libfabric-Website. OpenFabrics

Unterschiede zwischen ENA-, EFA- und reinen EFA-Netzwerkschnittstellen

Amazon EC2 bietet zwei Arten von Netzwerkschnittstellen:

- ENA-Schnittstellen bieten alle herkömmlichen IP-Netzwerk- und Routing-Funktionen, die zur Unterstützung von IP-Netzwerken für eine VPC erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Ermöglichen Sie Enhanced Networking mit ENA auf Ihren EC2 Instances.
- EFA-Schnittstellen (EFA mit ENA) bieten sowohl das ENA-Gerät für IP-Netzwerke als auch das EFA-Gerät für die Kommunikation mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz.
- Nur-EFA-Schnittstellen unterstützen nur die Funktionen des EFA-Geräts, ohne das ENA-Gerät für herkömmliche IP-Netzwerke.

Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich von ENA-, EFA- und Nur-EFA-Netzwerkschnittstellen.

	ENA	EFA (EFA mit ENA)	Nur-EFA
Unterstützt IP-Netzwerkfunktionalität	Ja	Ja	Nein
Können IPv6 Adressen zugewiesen IPv4 werden	Ja	Ja	Nein
Kann als primäre Netzwerkschnittstelle für	Ja	Ja	Nein

	ENA	EFA (EFA mit ENA)	Nur-EFA
die Instance verwendet werden			
Wird auf das ENI-Anhangslimit der Instance angerechnet	Ja	Ja	Ja
Unterstützung für Instance-Typen	Unterstützt auf allen Nitro-basierten Instance-Typen	Unterstützte Instance-Typen	Unterstützte Instance-Typen
Benennung von Parametern in EC2 APIs	`interface`	`efa`	`efa-only`
Benennung von Feldern in der EC2 Konsole	Keine Auswahl	EFA mit ENA	Nur-EFA

Unterstützte Schnittstellen und Bibliotheken

EFAs unterstützt die folgenden Schnittstellen und Bibliotheken:

- Öffnen Sie MPI 4.1 und höher
- Intel MPI 2019 Update 5 und höher
- NVIDIA Collective Communications Library (NCCL) 2.4.2 und neuer
- AWS Neuron SDK Version 2.3 und höher

Unterstützte Instance-Typen

Alle der folgenden Instance-Typen unterstützen EFA. Darüber hinaus geben die Tabellen die RDMA-Lese- und RDMA-Schreibunterstützung für die Instance-Typen an.

Nitro v6

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
Für Datenverarbeitung optimiert		
c8gn.16 x groß	Ja	Ja
C8 Gn. 24 x groß	Ja	Ja
C8 Gn. 48 x groß	Ja	Ja
C8 Gn. Metall, 24 XL	Ja	Ja
c8gn.metall-48xl	Ja	Ja
Beschleunigte Datenverarbeitung		
p6-b 200.48x groß	Ja	Ja

Nitro v5

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
Allgemeine Zwecke		
8g, 24 x groß	Ja	Nein

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
8 g, 48 x groß	Ja	Nein
8 g, Metall, 24 x L	Ja	Nein
m8 g, Metall, 48 XL	Ja	Nein
m 8 g d, 24 x groß	Nein	Nein
m 8 g, 48 x groß	Nein	Nein
M8 GD. Metall, 24 XL	Nein	Nein
m8gd.metall-48xl	Nein	Nein
Für Datenverarbeitung optimiert		
c7gn.16xlarge	Ja	Nein
C7GN. Metall	Ja	Nein
c8g.24x groß	Ja	Nein
c8g.48x groß	Ja	Nein
c8g.metall-24xl	Ja	Nein

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
c8g.metall-48xl	Ja	Nein
c8gd.24x groß	Nein	Nein
c8gd.48x groß	Nein	Nein
C8GD.Metall-24XL	Nein	Nein
c8gd.metall-48xl	Nein	Nein
RAM-optimiert		
r8g.24x groß	Nein	Nein
r8g.48x groß	Nein	Nein
r8g.metall-24xl	Nein	Nein
r8g.metall-48xl	Nein	Nein
r8gd.24x groß	Nein	Nein
r8gd.48x groß	Nein	Nein
r8gd.metall-24xl	Nein	Nein

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
r8gd.metall-48xl	Nein	Nein
x 8 g, 24 x groß	Nein	Nein
x 8 g, 48 x groß	Nein	Nein
x 8 g, Metall, 24 XL	Nein	Nein
x 8 g, Metall, 48 XL	Nein	Nein
Speicheroptimiert		
i7ie.48x groß	Ja	Nein
i7ie.metal-48xl	Ja	Nein
i8g.48x groß	Nein	Nein
Beschleunigte Datenverarbeitung		
p5en.48x groß	Ja	Ja
p6e-gb 200.36x groß	Ja	Ja
TRN 2,48 x groß	Ja	Ja

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
trn2u.48x groß	Ja	Ja
High Performance Computing (HPC)		
hpc7g.4xlarge	Ja	Nein
hpc7g.8xlarge	Ja	Nein
hpc7g.16xlarge	Ja	Nein

Nitro v4

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
Allgemeine Zwecke		
m6a.48xlarge	Ja	Ja
m6a.metal	Ja	Ja
m6i.32xlarge	Ja	Ja
m6i.metal	Ja	Ja
m6id.32xlarge	Ja	Ja
m6id.metal	Ja	Ja

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
m6idn.32xlarge	Ja	Ja
m6idn.metal	Ja	Ja
m6in.32xlarge	Ja	Ja
m6in.metal	Ja	Ja
m7a.48xlarge	Ja	Nein
m7a.metal-48xl	Ja	Nein
m7g.16xlarge	Ja	Nein
m7g.metal	Ja	Nein
m7gd.16xlarge	Ja	Nein
m7gd.metal	Ja	Nein
m7i.48xlarge	Ja	Nein
m7i.metal-48xl	Ja	Nein

Für Datenverarbeitung optimiert

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
c6a.48xlarge	Ja	Ja
c6a.metal	Ja	Ja
c6gn.16xlarge	Ja	Ja
c6i.32xlarge	Ja	Ja
c6i.metal	Ja	Ja
c6id.32xlarge	Ja	Ja
c6id.metal	Ja	Ja
c6in.32xlarge	Ja	Ja
c6in.metal	Ja	Ja
c7a.48xlarge	Ja	Nein
c7a.metal-48xl	Ja	Nein
c7g.16xlarge	Ja	Ja
c7g.metal	Ja	Ja

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
c7gd.16xlarge	Ja	Nein
c7gd.metall	Ja	Nein
c7i.48xlarge	Ja	Nein
c7i.metal-48xl	Ja	Nein
RAM-optimiert		
r6a.48xlarge	Ja	Ja
r6a.metal	Ja	Ja
r6i.32xlarge	Ja	Ja
r6i.metal	Ja	Ja
r6idn.32xlarge	Ja	Ja
r6idn.metal	Ja	Ja
r6in.32xlarge	Ja	Ja
r6in.metal	Ja	Ja

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
r6id.32xlarge	Ja	Ja
r6id.metal	Ja	Ja
r7a.48xlarge	Nein	Nein
r7a.metal-48xl	Nein	Nein
r7g.16xlarge	Nein	Nein
r7g.metal	Nein	Nein
r7gd.16xlarge	Nein	Nein
r7gd.metall	Nein	Nein
r7i.48xlarge	Nein	Nein
r7i.metal-48xl	Nein	Nein
r7iz.32xlarge	Nein	Nein
r7iz.metal-32xl	Nein	Nein
u7i-6tb.112x groß	Ja	Ja

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
u7i-8 tb.112x groß	Ja	Ja
u7i-12tb.224x groß	Ja	Ja
u7in-16 tb.224x groß	Ja	Ja
u7in-24 tb.224x groß	Ja	Ja
u7in-32 TB. 224x groß	Ja	Ja
u7inh-32 TB. 480x groß	Ja	Ja
x2idn.32xlarge	Ja	Ja
x2idn.metal	Ja	Ja
x2iedn.32xlarge	Ja	Ja
x2iedn.metal	Ja	Ja
Speicheroptimiert		
i4g.16xlarge	Ja	Ja
i4i.32xlarge	Ja	Ja

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
i4i.metal	Ja	Ja
i7i.24x groß	Ja	Nein
i7i.48x groß	Ja	Nein
i7i.Metall-48xl	Ja	Nein
im4gn.16xlarge	Ja	Ja
Beschleunigte Datenverarbeitung		
f 2.48x groß	Ja	Ja
g 6,8 x groß	Ja	Ja
g 6.12 x groß	Ja	Ja
g 6.16 x groß	Ja	Ja
g 6.24 x groß	Ja	Ja
g 6,48 x groß	Ja	Ja
g 6e, 8 x groß	Ja	Ja

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
g6e.12x groß	Ja	Ja
g6e.16x groß	Ja	Ja
g6e.24x groß	Ja	Ja
g6e.48x groß	Ja	Ja
gr 6,8 x groß	Ja	Ja
p5.48xlarge	Ja	Ja
p 5e. 48 x groß	Ja	Ja
trn1.32xlarge	Ja	Ja
trn1n.32xlarge	Ja	Ja
High Performance Computing (HPC)		
hpc6a.48xlarge	Ja	Ja
hpc6id.32xlarge	Ja	Ja
hpc7a.12xlarge	Ja	Nein

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
hpc7a.24xlarge	Ja	Nein
hpc7a.48xlarge	Ja	Nein
hpc7a.96xlarge	Ja	Nein

Nitro v3

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
Allgemeine Zwecke		
m5dn.24xlarge	Nein	Nein
m5dn.metal	Nein	Nein
m5n.24xlarge	Nein	Nein
m5n.metal	Nein	Nein
m5zn.12xlarge	Nein	Nein
m5zn.metal	Nein	Nein
Für Datenverarbeitung optimiert		
c5n.9xlarge	Nein	Nein

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
c5n.18xlarge	Nein	Nein
c5n.metal	Nein	Nein
RAM-optimiert		
r5dn.24xlarge	Nein	Nein
r5dn.metal	Nein	Nein
r5n.24xlarge	Nein	Nein
r5n.metal	Nein	Nein
x2iezn.12xlarge	Nein	Nein
x2iezn.metal	Nein	Nein
Speicheroptimiert		
i3en.12xlarge	Nein	Nein
i3en.24xlarge	Nein	Nein
i3en.metal	Nein	Nein
Beschleunigte Datenverarbeitung		

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
dl1.24xlarge	Ja	Nein
dl2q.24xlarge	Nein	Nein
g4dn.8xgroß	Nein	Nein
g4dn.12xgroß	Nein	Nein
g4dn.16xgroß	Nein	Nein
g4dn.metal	Nein	Nein
g5.8xlarge	Nein	Nein
g5.12xlarge	Nein	Nein
g5.16xlarge	Nein	Nein
g5.24xlarge	Nein	Nein
g5.48xlarge	Nein	Nein
inf1.24xlarge	Nein	Nein
p3dn.24xgroß	Nein	Nein

Instance-Typ	RDMA-Leseunterstützung	RDMA-Schreibunterstützung
p4d.24xgroß	Ja	Nein
p4de.24xlarge	Ja	Nein
vt1.24xlarge	Nein	Nein

Um die verfügbaren Instance-Typen zu sehen, die EFAs in einer bestimmten Region unterstützt werden

Die verfügbaren Instance-Typen variieren je nach Region. Um die verfügbaren Instance-Typen zu sehen, die EFAs in einer Region unterstützt werden, verwenden Sie den describe-instance-typesBefehl mit dem `--region` Parameter. Schließen Sie den Parameter `--filters` ein, um die Ergebnisse auf die Instance-Typen zu beschränken, die EFA unterstützen, und den Parameter `--query`, um die Ausgabe auf den Wert von `InstanceType` zu beschränken.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --region us-east-1  \
    --filters Name=network-info.efa-supported,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]"  \
    --output text | sort
```

Unterstützte Betriebssysteme

Die Betriebssystemunterstützung ist je nach Prozessortyp unterschiedlich. Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Betriebssysteme.

Betriebssystem	Intel/AMD (**x86_64**)-Instance-Typen	AWS Graviton (**arm64**) -Instanztypen
Amazon Linux 2023	✓	✓
Amazon Linux 2	✓	✓

Betriebssystem	Intel/AMD (**x86_64**)-Instance-Typen	AWS Graviton (**arm64**) -Instanztypen
RHEL 8 und 9	✓	✓
Debian 11 und 12	✓	✓
Rocky Linux 8 und 9	✓	✓
Ubuntu 22.04 und 24.04	✓	✓
SUSE Linux Enterprise 15 und höher SP2	✓	✓
OpenSUSE Leap 15.5 und höher	✓	

> **Note**
>
> Einige der aufgelisteten Betriebssysteme werden möglicherweise nicht von Intel MPI unterstützt. Wenn Sie Intel MPI verwenden, lesen Sie in der Intel MPI-Dokumentation nach, ob Ihr Betriebssystem unterstützt wird.

EFA-Einschränkungen

EFAs haben die folgenden Einschränkungen:

> **Note**
>
> EFA-Verkehr bezieht sich auf den Verkehr, der über das EFA-Gerät entweder über eine EFA- (EFA mit ENA) oder eine Nur-EFA-Schnittstelle übertragen wird.

- RDMA-Schreibvorgänge werden nicht bei allen Instance-Typen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Instance-Typen.
- EFA-Verkehr zwischen P4 d/P4de/DL 1-Instances und anderen Instance-Typen wird derzeit nicht unterstützt.
- Instance-Typen, die mehrere Netzwerkkarten unterstützen, können mit einer EFA pro Netzwerkkarte konfiguriert werden. Alle anderen unterstützten Instance-Typen unterstützen nur einen EFA pro Instance.
- Für `c7g.16xlarge`, `m7g.16xlarge` und `r7g.16xlarge` werden Dedicated Instances und Dedicated Hosts nicht unterstützt, wenn ein EFA angefügt ist.
- EFA-Verkehr kann Availability Zones nicht überschreiten oder. VPCs Dies gilt nicht für normalen IP-Verkehr vom ENA-Gerät einer EFA-Schnittstelle.
- Der Datenverkehr von EFA kann nicht umgeleitet werden. Normaler IP-Datenverkehr vom ENA-Gerät einer EFA-Schnittstelle bleibt umleitbar.
- EFA wird auf AWS Outposts nicht unterstützt.
- Das EFA-Gerät einer EFA-Schnittstelle (EFA mit ENA) wird auf Windows-Instances nur für Anwendungen unterstützt, die auf dem AWS Cloud Digital Interface Software Development Kit (AWS CDI SDK) basieren. Wenn Sie eine EFA-Schnittstelle (EFA mit ENA) an eine Windows-Instance für Anwendungen anhängen, die nicht auf dem CDI-SDK basieren, funktioniert diese als ENA-Schnittstelle, jedoch ohne die zusätzlichen EFA-Gerätefunktionen. Die reine EFA-Schnittstelle wird von AWS CDI basierten Anwendungen unter Windows oder Linux nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im AWS Cloud Digital Interface Software Development Kit (AWS CDI SDK) -Benutzerhandbuch.

EFA-Preisgestaltung

EFA ist als optionale EC2 Amazon-Netzwerkfunktion verfügbar, die Sie auf jeder unterstützten Instance ohne zusätzliche Kosten aktivieren können.

Erste Schritte mit EFA und MPI für HPC-Workloads auf Amazon EC2

Dieses Tutorial unterstützt Sie beim Starten eines EFA- und MPI-konformen Instance-Clusters für HPC-Workloads.

> **Note**
>
> Die `u7in-32tb.224xlarge` Instanzen `u7i-12tb.224xlargeu7in-16tb.224xlarge`,`u7in-24tb.224xlarge`, und können bis zu 128 parallel MPI-Prozesse mit Open MPI oder bis zu 256 parallel MPI-Prozesse mit Intel MPI ausführen.

Aufgaben

- Schritt 1: Vorbereiten einer EFA-aktivierten Sicherheitsgruppe
- Schritt 2: Starten einer temporären Instance
- Schritt 3: Installieren der EFA-Software
- Schritt 4: (Optional) Open MPI 5 aktivieren
- Schritt 5: (Optional) Installieren von Intel MPI
- Schritt 6: Ptrace-Schutz aktivieren
- Schritt 7. Bestätigen der Installation
- Schritt 8: Ihre HPC-Anwendung installieren
- Schritt 9: Ein EFA-fähiges AMI erstellen
- Schritt 10: EFA-fähige Instances in einer Cluster-Placement-Gruppe starten
- Schritt 11: Beenden der temporären Instance
- Schritt 12: Passwortloses SSH aktivieren

Schritt 1: Vorbereiten einer EFA-aktivierten Sicherheitsgruppe

Ein EFA erfordert eine Sicherheitsgruppe, die allen ein- und ausgehenden Datenverkehr von und zur Sicherheitsgruppe zulässt. Mit dem folgenden Verfahren wird eine Sicherheitsgruppe erstellt, die den gesamten eingehenden und ausgehenden Verkehr zu und von sich selbst zulässt und die eingehenden SSH-Verkehr von einer beliebigen Adresse für SSH-Konnektivität zulässt. IPv4

> **Important**
>
> Diese Sicherheitsgruppe dient nur zu Testzwecken. Für Produktionsumgebungen sollten Sie eine Regel für eingehenden SSH-Datenverkehr erstellen, die Datenverkehr nur von der

IP-Adresse zulässt, von der aus Sie eine Verbindung herstellen, z. B. die IP-Adresse Ihres Computers oder einen Bereich von IP-Adressen im lokalen Netzwerk.

Weitere Szenarien finden Sie unter Sicherheitsgruppenregeln für verschiedene Anwendungsfälle.

So erstellen Sie eine EFA-fähige Sicherheitsgruppe:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Security Groups (Sicherheitsgruppen) und anschließend Create Security Group (Sicherheitsgruppe erstellen) aus.
3. Führen Sie im Fenster Create Security Group Folgendes aus:
   a. Geben Sie für Security group name (Name der Sicherheitsgruppe) einen beschreibenden Namen für die Sicherheitsgruppe ein, wie etwa `EFA-enabled security group`.
   b. (Optional:) Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine kurze Beschreibung der Sicherheitsgruppe ein.
   c. Wählen Sie bei VPC die VPC aus, in der Sie Ihre EFA-fähigen Instances starten möchten.
   d. Wählen Sie Sicherheitsgruppe erstellen aus.
4. Wählen Sie die von Ihnen erstellte Sicherheitsgruppe aus und kopieren Sie dann auf der Registerkarte Details die Security group ID (Sicherheitsgruppen-ID).
5. Bei noch ausgewählter Sicherheitsgruppe wählen Sie Actions (Aktionen), Edit inbound rules (Eingangsregeln bearbeiten) aus und gehen dann folgendermaßen vor:
   a. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.
   b. Wählen Sie für Type (Typ) die Option All traffic (Gesamter Datenverkehr) aus.
   c. Wählen Sie bei Source type (Quellentyp) Custom (Benutzerdefiniert) aus und fügen Sie die Sicherheitsgruppen-ID, die Sie kopiert hatten, ins Feld ein.
   d. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.
   e. Wählen Sie unter Typ die Option SSH aus.
   f. Wählen Sie als Quelltyp die Option Anywhere- IPv4.
   g. Wählen Sie Save rules (Regeln speichern) aus.
6. Bei noch ausgewählter Sicherheitsgruppe wählen Sie Actions (Aktionen), Edit outbound rules (Ausgangsregeln bearbeiten) aus und gehen dann folgendermaßen vor:

a. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.
b. Wählen Sie für Type (Typ) die Option All traffic (Gesamter Datenverkehr) aus.
c. Wählen Sie bei Destination type (Zieltyp) Custom (Benutzerdefiniert) aus und fügen Sie die Sicherheitsgruppen-ID, die Sie kopiert hatten, ins Feld ein.
d. Wählen Sie Save rules (Regeln speichern) aus.

Schritt 2: Starten einer temporären Instance

Starten Sie eine temporäre Instance, die Sie verwenden können, um die EFA-Softwarekomponenten zu installieren und zu konfigurieren. Sie können mit dieser Instance ein EFA-aktiviertes AMI erstellen, von dem Sie Ihre EFA-aktivierten Instances starten können.

So starten Sie eine temporäre Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Instances starten aus, um den Launch Instance Wizard zu öffnen.
3. (Optional) Geben Sie im Bereich Name and tags (Name und Tags) einen Namen für die Instance an, z. B. `EFA-instance`. Der Name wird der Instance als Ressourcen-Tag (`Name=`*`EFA-instance`*) zugewiesen.
4. Wählen Sie im Bereich Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI für eines der unterstützten Betriebssysteme aus.
5. Wählen Sie im Bereich Instance type (Instance-Typ) einen supported instance type (unterstützten Instance-Typ) aus.
6. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) das Schlüsselpaar aus, das für die Instance verwendet werden soll.
7. Wählen Sie im Bereich Network settings (Netzwerkeinstellungen) Edit (Bearbeiten) aus und führen Sie dann Folgendes aus:

   a. Wählen Sie unter Subnetz das Subnetz aus, in dem die Instance gestartet werden soll. Wenn Sie kein Subnetz auswählen, können Sie die Instance nicht für EFA aktivieren.
   b. Wählen Sie bei Firewall (security groups) Firewall (Sicherheitsgruppen) Select existing security group (Vorhandene Sicherheitsgruppe auswählen) und dann die Sicherheitsgruppe aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
   c. Erweitern Sie den Abschnitt Erweiterte Netzwerkkonfiguration.

Wählen Sie für Netzwerkschnittstelle 1 Netzwerkkartenindex = 0, Geräteindex = 0 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA aus.

(Optional) Wenn Sie einen Instance-Typ mit mehreren Karten verwenden, z. B. **`p4d.24xlarge`** oder **`p5.48xlarge`**, wählen Sie für jede weitere erforderliche Netzwerkschnittstelle die Option Netzwerkschnittstelle hinzufügen, wählen Sie für Netzwerkkartenindex den nächsten ungenutzten Index aus und wählen Sie dann Geräteindex = 1 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA oder Nur-EFA aus.

8. Konfigurieren Sie im Bereich Storage (Speicher) die Volumes nach Bedarf.
9. Wählen Sie im Bereich Summary (Zusammenfassung) rechts Launch instance (Instance starten) aus.

> **Note**
>
> Erwägen Sie, die Verwendung von sowohl IMDSv2 für die temporäre Instance als auch für das AMI, das Sie in Schritt 9 erstellen, vorzuschreiben, sofern Sie dies nicht bereits IMDSv2 als Standard für das Konto festgelegt haben. Weitere Informationen zu den IMDSv2 Konfigurationsschritten finden Sie unterKonfigurieren von Instance-Metadatenoptionen für neue Instances.

Schritt 3: Installieren der EFA-Software

Installieren Sie den EFA-fähigen Kernel, die EFA-Treiber, Libfabric und den Open MPI-Stack, der zur Unterstützung von EFA auf Ihrer temporären Instance erforderlich ist.

Die Schritte unterscheiden sich abhängig davon, ob Sie EFA mit Open MPI, Intel MPI oder mit Open MPI und Intel MPI verwenden möchten.

> **Note**
>
> Einige Betriebssysteme werden möglicherweise nicht von Intel MPI unterstützt. Wenn Sie Intel MPI verwenden, lesen Sie in der Intel MPI-Dokumentation nach, ob Ihr Betriebssystem unterstützt wird.

So installieren Sie die EFA-Software

1. Stellen Sie eine Verbindung zu der Instance her, die Sie gestartet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.
2. Um sicherzustellen, dass alle Ihre Softwarepakete aktuell sind, führen Sie ein schnelles Softwareupdate auf Ihrer Instance aus. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

   - Amazon Linux 2023, Amazon Linux 2, RHEL 8/9, Rocky Linux 8/9

     ```
     $ sudo yum update -y
     ```

   - Ubuntu und Debian

     ```
     $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
     ```

   - SUSE Linux Enterprise

     ```
     $ sudo zypper update -y
     ```

3. Starten Sie die Instance neu und stellen Sie die Verbindung zur Instance wieder her.
4. Laden Sie die EFA-Software-Installationsdateien herunter. Die Software-Installationsdateien sind in einer komprimierten Tarball-Datei (`.tar.gz`) verpackt. Laden Sie die neueste stabile Version mit dem folgenden Befehl herunter.

   Sie erhalten die neueste Version auch, indem Sie anstelle der Versionsnummer im vorangegangenen Befehl `latest` eingeben.

   ```
   $ curl -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.42.0.tar.gz
   ```

5. (Optional) Überprüfen Sie die Authentizität und Integrität der EFA-Tarball-Datei (`.tar.gz`).

   Diese Vorgehensweise wird empfohlen, um die Identität des Software-Publishers zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Datei seit ihrer Veröffentlichung nicht verändert oder beschädigt wurde. Wenn Sie die Tarball-Datei nicht überprüfen möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

> **Note**
>
> Falls Sie es vorziehen, die Tarball-Datei stattdessen mit einer SHA256 Prüfsumme MD5 oder zu verifizieren, finden Sie weitere Informationen unter. Überprüfen des EFA-Installationsprogramms mithilfe einer Prüfsumme

a. Laden Sie den öffentlichen GPG-Schlüssel herunter und importieren Sie ihn in Ihren Schlüsselbund.

```
$ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer.key && gpg --
import aws-efa-installer.key
```

Der Befehl sollte einen Schlüsselwert zurückgeben. Notieren Sie sich den Schlüsselwert. Sie benötigen ihn im nächsten Schritt.

b. Überprüfen Sie den Fingerabdruck des GPG-Schlüssels. Führen Sie den folgenden Befehl aus und geben den Schlüsselwert aus dem vorherigen Schritt an.

```
$ gpg --fingerprint key_value
```

Der Befehl sollte einen Fingerabdruck zurückgeben, der mit `4E90 91BC BB97 A96B 26B1 5E59 A054 80B1 DD2D 3CCC` identisch ist. Wenn der Fingerabdruck nicht übereinstimmt, führen Sie das EFA-Installationsskript nicht aus und wenden Sie sich an den Support.

c. Laden Sie die Signaturdatei herunter und überprüfen Sie die Signatur der EFA-Tarball-Datei.

```
$ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.42.0.tar.gz.sig
 && gpg --verify ./aws-efa-installer-1.42.0.tar.gz.sig
```

Das folgende Beispiel zeigt eine Ausgabe.

```
gpg: Signature made Wed 29 Jul 2020 12:50:13 AM UTC using RSA key ID DD2D3CCC
gpg: Good signature from "Amazon EC2 EFA <ec2-efa-maintainers@amazon.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 4E90 91BC BB97 A96B 26B1  5E59 A054 80B1 DD2D 3CCC
```

Wenn das Ergebnis `Good signature` enthält und der Fingerabdruck mit dem Fingerabdruck übereinstimmt, der im vorherigen Schritt zurückgegeben wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn nicht, führen Sie das EFA-Installationsskript nicht aus und wenden Sie sich an den Support.

6. Extrahieren Sie die Daten aus der komprimierten `.tar.gz`-Datei und wechseln Sie in das extrahierte Verzeichnis.

```
$ tar -xf aws-efa-installer-1.42.0.tar.gz && cd aws-efa-installer
```

7. Installieren Sie die EFA-Software. Führen Sie je nach Anwendungsfall einen der folgenden Schritte durch.

> **Note**
>
> EFA unterstützt NVIDIA GPUDirect mit SUSE Linux nicht. Wenn Sie SUSE Linux verwenden, müssen Sie zusätzlich `--skip-kmod` festlegen, um die Installation von kmod zu verhindern. Standardmäßig erlaubt out-of-tree SUSE Linux keine Kernelmodule.

Open MPI and Intel MPI

Falls Sie EFA mit Open MPI und Intel MPI verwenden möchten, müssen Sie die EFA-Software mit Libfabric und Open MPI installieren und Schritt 5: Intel MPI installieren abschließen.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die EFA-Software mit Libfabric und Open MPI zu installieren.

> **Note**
>
> Ab EFA 1.30.0 sind sowohl Open MPI 4.1 als auch Open MPI 5 standardmäßig installiert. Sie können optional die Version von Open MPI angeben, die Sie installieren möchten. Um nur Open MPI 4.1 zu installieren, fügen Sie hinzu. `--mpi=openmpi4` Um nur Open MPI 5 zu installieren, schließen Sie `--mpi=openmpi5` ein. Um beide zu installieren, lassen Sie die `--mpi`-Option weg.

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y
```

Libfabric ist auf `/opt/amazon/efa` installiert. Open MPI 4.1 ist installiert auf. `/opt/amazon/openmpi` Open MPI 5 ist auf `/opt/amazon/openmpi5` installiert.

Open MPI only

Falls Sie EFA nur mit Open MPI verwenden möchten, müssen Sie die EFA-Software mit Libfabric und Open MPI installieren und können Schritt 5: Intel MPI installieren überspringen. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die EFA-Software mit Libfabric und Open MPI zu installieren.

> **Note**
>
> Ab EFA 1.30.0 sind sowohl Open MPI 4.1 als auch Open MPI 5 standardmäßig installiert. Sie können optional die Version von Open MPI angeben, die Sie installieren möchten. Um nur Open MPI 4.1 zu installieren, fügen Sie hinzu. `--mpi=openmpi4` Um nur Open MPI 5 zu installieren, schließen Sie `--mpi=openmpi5` ein. Um beide zu installieren, lassen Sie die `--mpi`-Option weg.

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y
```

Libfabric ist auf `/opt/amazon/efa` installiert. Open MPI 4.1 ist installiert auf. `/opt/amazon/openmpi` Open MPI 5 ist auf `/opt/amazon/openmpi5` installiert.

Intel MPI only

Wenn Sie EFA nur mit Intel MPI verwenden möchten, können Sie die EFA-Software ohne Libfabric und Open MPI installieren. In diesem Fall verwendet Intel MPI seine eingebettete Libfabric. Wenn Sie dies tun, müssen Sie Schritt :5 Intel MPI installieren abschließen.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die EFA-Software ohne Libfabric und Open MPI zu installieren.

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y --minimal
```

8. Wenn das EFA-Installationsprogramm Sie auffordert, die Instance neu zu starten, tun Sie dies und stellen Sie dann erneut eine Verbindung mit der Instance her. Melden Sie sich andernfalls von der Instance ab und wieder an, um die Installation abzuschließen.
9. Löschen Sie den unkomprimierten Tarball und den Tarball selbst. Andernfalls werden diese in das von Ihnen erstellte EFA-fähige AMI aufgenommen, wodurch dessen Größe erhöht wird.

Schritt 4: (Optional) Open MPI 5 aktivieren

> **Note**
>
> Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie Open MPI 5 verwenden wollen.

Ab EFA 1.30.0 sind sowohl Open MPI 4.1 als auch Open MPI 5 standardmäßig installiert. Alternativ können Sie wählen, nur Open MPI 4.1 oder Open MPI 5 zu installieren.

Wenn Sie sich in Schritt 3: EFA-Software installieren für die Installation von Open MPI 5 entschieden haben und diese Software verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um sie zu aktivieren.

So aktivieren Sie Open MPI 5

1. Fügen Sie Open MPI 5 zur Umgebungsvariablen PATH hinzu.

   ```
   $ module load openmpi5
   ```

2. Stellen Sie sicher, dass Open MPI 5 für die Verwendung aktiviert ist.

   ```
   $ which mpicc
   ```

   Der Befehl sollte das Open-MPI-5-Installationsverzeichnis zurückgeben – `/opt/amazon/openmpi5`.

3. (Optional) Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass Open MPI 5 bei jedem Start der Instance zur Umgebungsvariablen PATH hinzugefügt wird:

bash shell

Fügen Sie `module load openmpi5` zu /home/*username*/.bashrc und /home/*username*/.bash_profile hinzu.

csh and tcsh shells

Fügen Sie `module load openmpi5` zu /home/*username*/.cshrc hinzu.

Wenn Sie Open MPI 5 aus der Umgebungsvariablen PATH entfernen müssen, führen Sie den folgenden Befehl aus und entfernen Sie den Befehl aus den Shell-Startup-Skripten.

```
$ module unload openmpi5
```

Schritt 5: (Optional) Installieren von Intel MPI

> **Important**
>
> Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie vorhaben, Intel MPI zu verwenden. Wenn Sie vorhaben, nur Open MPI zu verwenden, überspringen Sie diesen Schritt.

Intel MPI erfordert eine zusätzliche Einrichtung und Konfiguration der Umgebungsvariablen.

Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der die folgenden Schritte ausführt, über sudo-Berechtigungen verfügt.

So installieren Sie Intel MPI

1. Gehen Sie wie folgt vor, um das Intel MPI-Installationsskript herunterzuladen
   a. Besuchen Sie die Intel-Website.
   b. Wählen Sie im Abschnitt Intel MPI Library (Intel-MPI-Bibliothek) auf der Website den Link für Intel MPI Library for Linux, Offline-Installationsprogramm aus.
2. Führen Sie das Skript für die Installation aus, das Sie im vorherigen Schritt heruntergeladen haben.

```
$ sudo bash installation_script_name.sh
```

3. Wählen Sie im Installationsprogramm Accept & install (Akzeptieren und installieren) aus.
4. Lesen Sie das Intel-Verbesserungsprogramm durch, wählen Sie die entsprechende Option und dann Begin Installation (Mit der Installation beginnen) aus.
5. Nach abgeschlossener Installation wählen Sie Schließen aus.
6. Standardmäßig verwendet Intel MPI seine eingebettete (interne) Libfabric. Sie können Intel MPI so konfigurieren, dass stattdessen die Libfabric verwendet wird, die im EFA-Installationsprogramm enthalten ist. Typischerweise wird das EFA-Installationsprogramm mit einer neueren Version von Libfabric als Intel MPI ausgeliefert. In einigen Fällen ist Libfabric, die mit dem EFA-Installationsprogramm geliefert wird, leistungsfähiger als Intel MPI. Führen Sie je nach Shell einen der folgenden Schritte aus, um Intel MPI für die Verwendung von Libfabric zu konfigurieren, die mit dem EFA-Installationsprogramm geliefert wird.

   bash shells

   Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.bashrc und /home/*username*/.bash_profile hinzu.

   ```
   export I_MPI_OFI_LIBRARY_INTERNAL=0
   ```

   csh and tcsh shells

   Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.cshrc hinzu.

   ```
   setenv I_MPI_OFI_LIBRARY_INTERNAL 0
   ```

7. Fügen Sie Ihrem Shell-Skript den folgenden Quell-Befehl hinzu, um das `vars.sh`-Skript aus dem Installationsverzeichnis zum Einrichten der Compiler-Umgebung bei jedem Start der Instance zu beziehen. Führen Sie je nach Shell einen der folgenden Schritte durch.

   bash shells

   Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.bashrc und /home/*username*/.bash_profile hinzu.

   ```
   source /opt/intel/oneapi/mpi/latest/env/vars.sh
   ```

csh and tcsh shells

Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.cshrc hinzu.

```
source /opt/intel/oneapi/mpi/latest/env/vars.csh
```

8. Wenn EFA aufgrund einer Fehlkonfiguration nicht verfügbar ist, verwendet Intel MPI standardmäßig den TCP/IP Netzwerk-Stack, was zu einer langsameren Anwendungsleistung führen kann. Sie können dies verhindern, indem Sie `I_MPI_OFI_PROVIDER` auf `efa` setzen. Dies führt dazu, dass Intel MPI mit dem folgenden Fehler fehlschlägt, wenn EFA nicht verfügbar ist:

```
Abort (XXXXXX) on node 0 (rank 0 in comm 0): Fatal error in PMPI_Init: OtherMPI
 error,
MPIR_Init_thread (XXX).......:
MPID_Init (XXXX).............:
MPIDI_OFI_mpi_init_hook (XXXX):
open_fabric (XXXX)...........:
find_provider (XXXX).........:
OFI fi_getinfo() failed (ofi_init.c:2684:find_provider:
```

Führen Sie je nach Shell einen der folgenden Schritte durch.

bash shells

Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.bashrc und /home/*username*/.bash_profile hinzu.

```
export I_MPI_OFI_PROVIDER=efa
```

csh and tcsh shells

Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.cshrc hinzu.

```
setenv I_MPI_OFI_PROVIDER efa
```

9. Standardmäßig gibt Intel MPI keine Debugging-Informationen aus. Sie können verschiedene Ausführlichkeitsstufen angeben, um die Debugging-Informationen zu steuern. Mögliche Werte (in der Reihenfolge der bereitgestellten Details) sind: `0` (Standard), `1`, `2`, `3`, `4`, `5`. Level `1` und höher druckt `libfabric version` und `libfabric provider`. Verwenden Sie `libfabric`

`version`, um zu überprüfen, ob Intel MPI die interne Libfabric verwendet oder die Libfabric, die mit dem EFA-Installationsprogramm geliefert wird. Wenn es die interne Libfabric verwendet, wird der Version ein `impi` angehängt. Verwenden Sie diese `libfabric provider` Option, um zu überprüfen, ob Intel MPI EFA oder das Netzwerk verwendet. TCP/IP Wenn es EFA verwendet, ist der Wert `efa`. Wenn es TCP/IP verwendet, ist der Wert `tcp;ofi_rxm`.

Um Debugging-Informationen zu aktivieren, führen Sie je nach Shell einen der folgenden Schritte durch.

bash shells

Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.bashrc und /home/*username*/.bash_profile hinzu.

```
export I_MPI_DEBUG=value
```

csh and tcsh shells

Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.cshrc hinzu.

```
setenv I_MPI_DEBUG value
```

10. Standardmäßig verwendet Intel MPI den gemeinsam genutzten Speicher des Betriebssystems (`shm`) für die Kommunikation innerhalb des Knotens und verwendet Libfabric (`ofi`) nur für die Kommunikation zwischen Knoten. Im Allgemeinen bietet diese Konfiguration die beste Leistung. In einigen Fällen kann die Intel-MPI-shm-Fabric jedoch dazu führen, dass bestimmte Anwendungen auf unbestimmte Zeit hängen bleiben.

    Um dieses Problem zu lösen, können Sie Intel MPI zwingen, Libfabric sowohl für die Kommunikation innerhalb von Knoten als auch zwischen Knoten zu verwenden. Führen Sie dazu je nach Shell einen der folgenden Schritte aus.

    bash shells

    Fügen Sie die folgende Anweisung zu /home/*username*/.bashrc und /home/*username*/.bash_profile hinzu.

    ```
    export I_MPI_FABRICS=ofi
    ```

csh and tcsh shells

Fügen Sie die folgende Anweisung zu `/home/username/.cshrc` hinzu.

```
setenv I_MPI_FABRICS ofi
```

> **Note**
>
> Der EFA-Libfabric-Anbieter verwendet den gemeinsam genutzten Speicher des Betriebssystems für die Kommunikation innerhalb des Knotens. Das bedeutet, dass die Einstellung von `I_MPI_FABRICS` auf `ofi` zu einer ähnlichen Leistung führt wie die Standardkonfiguration `shm:ofi`.

11. Melden Sie sich von der Instance ab. Melden Sie sich anschließend wieder an.

Wenn Sie Intel MPI nicht mehr verwenden möchten, entfernen Sie die Umgebungsvariablen aus den Shell-Startupskripts.

Schritt 6: Ptrace-Schutz aktivieren

Um die Leistung Ihrer HPC-Anwendung zu verbessern, verwendet Libfabric den lokalen Speicher der Instance für die Kommunikation zwischen Prozessen, wenn die Prozesse auf derselben Instance ausgeführt werden.

Das Shared Memory Feature verwendet Cross Memory Attach (CMA), das mit Ptrace-Schutz nicht unterstützt wird. Wenn Sie eine Linux-Distribution verwenden, beider standardmäßig Ptrace-Schutz aktiviert hat, z. B. Ubuntu, müssen Sie ihn deaktivieren. Wenn für Ihre Linux-Distribution standardmäßig kein Ptrace-Schutz aktiviert ist, überspringen Sie diesen Schritt.

So deaktivieren Sie den Ptrace-Schutz

Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Ptrace-Schutz vorübergehend zu deaktivieren.

```
$ sudo sysctl -w kernel.yama.ptrace_scope=0
```

- Um den Ptrace-Schutz dauerhaft zu deaktivieren, fügen Sie `kernel.yama.ptrace_scope = 0` zu `/etc/sysctl.d/10-ptrace.conf` hinzu und starten Sie die Instance neu.

Schritt 7. Bestätigen der Installation

So bestätigen Sie die erfolgreiche Installation

1. Bestätigen Sie durch Ausführen des folgenden Befehls, dass MPI erfolgreich installiert wurde:

   ```
   $ which mpicc
   ```

   - Für Open MPI muss der zurückgegebene Pfad `/opt/amazon/` enthalten
   - Für Intel MPI muss der zurückgegebene Pfad `/opt/intel/` enthalten. Wenn Sie nicht die erwartete Ausgabe erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie das `vars.sh`-Skript für Intel MPI bezogen haben.

2. Um zu überprüfen, ob die EFA-Softwarekomponenten und Libfabric erfolgreich installiert wurden, führen Sie den folgenden Befehl aus.

   ```
   $ fi_info -p efa -t FI_EP_RDM
   ```

   Der Befehl muss Informationen zu den Libfabric-EFA-Schnittstellen zurückgeben. Das folgende Beispiel zeigt die Befehlsausgabe.

   ```
   provider: efa
       fabric: EFA-fe80::94:3dff:fe89:1b70
       domain: efa_0-rdm
       version: 2.0
       type: FI_EP_RDM
       protocol: FI_PROTO_EFA
   ```

Schritt 8: Ihre HPC-Anwendung installieren

Installieren Sie die HPC-Anwendung auf der temporären Instance. Der Installationsvorgang unterscheidet sich je nach spezifischer HPC-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter Software auf Ihrer AL2 Instance verwalten im Amazon Linux 2-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> In der Dokumentation Ihrer HPC-Anwendung finden Sie Installationsanweisungen.

Schritt 9: Ein EFA-fähiges AMI erstellen

Nachdem Sie die erforderlichen Softwarekomponenten installiert haben, erstellen Sie ein AMI, das Sie erneut verwenden können, um Ihre EFA-fähigen Instances zu starten.

So erstellen Sie ein AMI aus Ihrer temporären Instance:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die temporäre Instance aus, die Sie erstellt haben, und wählen Sie anschließend Actions (Aktionen), Image und Create Image (Image erstellen) aus.
4. Gehen Sie bei Create Image (Image erstellen) wie folgt vor:
   a. Geben Sie unter Image name (Image-Name) einen beschreibenden Namen für das AMI ein.
   b. (Optional:) Geben Sie bei Image description (Image-Beschreibung) eine kurze Beschreibung des Zwecks des AMI ein.
   c. Wählen Sie Create Image (Image erstellen) aus.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
6. Suchen Sie das AMI, das Sie erstellt haben, in der Liste. Warten Sie, bis der Status von `pending` zu `available` wechselt, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Schritt 10: EFA-fähige Instances in einer Cluster-Placement-Gruppe starten

Starten Sie die EFA-aktivierten Instances unter Verwendung des EFA-aktiviertenAMI, das Sie in Schritt 7 erstellt haben, in einer Cluster Placement-Gruppe. Starten Sie dann die EFA-aktivierte Sicherheitsgruppe, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.

> **Note**
>
> - Es ist keine absolute Voraussetzung, Ihre EFA-aktivierten Instances in einer Cluster-Platzierungsgruppe zu starten. Wir empfehlen allerdings, Ihre EFA-Instances in einer

Cluster-Placement-Gruppe zu starten, da die Instances dadurch in einer Gruppe mit niedriger Latenz in einer einzelnen Availability Zone gestartet werden.

- Um die Verfügbarkeit von Kapazitäten sicherzustellen, wenn Sie die Instances Ihres Clusters skalieren, können Sie eine Kapazitätsreservierung für Ihre Cluster-Placement-Gruppe erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen erstellen.

So starten Sie eine Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Instances starten aus, um den Launch Instance Wizard zu öffnen.
3. (Optional) Geben Sie im Bereich Name and tags (Name und Tags) einen Namen für die Instance an, z. B. `EFA-instance`. Der Name wird der Instance als Ressourcen-Tag (`Name=`*`EFA-instance`*) zugewiesen.
4. Wählen Sie im Abschnitt Anwendungs- und Betriebssystemimages die Option My AMIs und dann das AMI aus, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
5. Wählen Sie im Bereich Instance type (Instance-Typ) einen supported instance type (unterstützten Instance-Typ) aus.
6. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) das Schlüsselpaar aus, das für die Instance verwendet werden soll.
7. Wählen Sie im Bereich Network settings (Netzwerkeinstellungen) Edit (Bearbeiten) aus und führen Sie dann Folgendes aus:

   a. Wählen Sie unter Subnetz das Subnetz aus, in dem die Instance gestartet werden soll. Wenn Sie kein Subnetz auswählen, können Sie die Instance nicht für EFA aktivieren.

   b. Wählen Sie bei Firewall (security groups) Firewall (Sicherheitsgruppen) Select existing security group (Vorhandene Sicherheitsgruppe auswählen) und dann die Sicherheitsgruppe aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   c. Erweitern Sie den Abschnitt Erweiterte Netzwerkkonfiguration.

      Wählen Sie für Netzwerkschnittstelle 1 Netzwerkkartenindex = 0, Geräteindex = 0 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA aus.

(Optional) Wenn Sie einen Instance-Typ mit mehreren Karten verwenden, z. B. `p4d.24xlarge` oder `p5.48xlarge`, wählen Sie für jede weitere erforderliche Netzwerkschnittstelle die Option Netzwerkschnittstelle hinzufügen, wählen Sie für Netzwerkkartenindex den nächsten ungenutzten Index aus und wählen Sie dann Geräteindex = 1 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA oder Nur-EFA aus.

8. (Optional) Konfigurieren Sie im Bereich Storage (Speicher) die Volumes nach Bedarf.
9. Wählen Sie im Bereich Advanced details (Erweiterte Details) bei Placement group name (Placement-Gruppen-Name) die Cluster-Placement-Gruppe aus, in der die Instances gestartet werden sollen. Wenn Sie eine neue Cluster-Placement-Gruppe erstellen müssen, wählen Sie Create new placement group (Neue Placement-Gruppe erstellen).
10. Geben Sie im Bereich Summary (Zusammenfassung) rechts bei Number of instances (Anzahl der Instances) die Anzahl EFA-fähiger Instances ein, die Sie starten möchten, und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten).

Schritt 11: Beenden der temporären Instance

An diesem Punkt benötigen Sie die temporäre Instance, die Sie in Schritt 2 gestartet haben, nicht mehr. Sie können die Instance beenden, damit keine weiteren Kosten dafür anfallen.

So beenden Sie die temporäre Instance:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die temporäre instance aus, die Sie erstellt haben, und wählen Sie anschließend Aktionen, Instance-Zustand und Instance beenden (löschen) aus.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Beenden (löschen) aus.

Schritt 12: Passwortloses SSH aktivieren

Damit Ihre Anwendungen auf allen Instances in Ihrem Cluster ausgeführt werden können, müssen Sie passwortlosen SSH-Zugriff vom Führungsknoten auf die Mitgliedsknoten aktivieren. Der Führungsknoten ist die Instance, von der aus Sie die Anwendungen ausführen. Die verbleibenden Instances im Cluster sind die Mitgliedsknoten.

So aktivieren Sie passwortloses SSH zwischen den Instances im Cluster:

1. Wählen Sie eine Instance im Cluster als Führungsknoten aus und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
2. Deaktivieren Sie `strictHostKeyChecking` und aktivieren Sie `ForwardAgent` für den Führungsknoten. Öffnen Sie `~/.ssh/config` mit dem bevorzugten Texteditor und fügen Sie Folgendes hinzu.

   ```
   Host *
       ForwardAgent yes
   Host *
       StrictHostKeyChecking no
   ```

3. Generieren Sie ein RSA-Schlüsselpaar.

   ```
   $ ssh-keygen -t rsa -N "" -f ~/.ssh/id_rsa
   ```

   Das Schlüsselpaar wird im `$HOME/.ssh/`-Verzeichnis erstellt.
4. Ändern Sie die Berechtigungen des privaten Schlüssels auf dem Führungsknoten.

   ```
   $ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
   chmod 600 ~/.ssh/config
   ```

5. Öffnen Sie `~/.ssh/id_rsa.pub` mit Ihrem bevorzugten Texteditor und kopieren Sie den Schlüssel.
6. Gehen Sie für jeden Mitgliedsknoten im Cluster wie folgt vor:

   a. Stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her.

   b. Öffnen Sie `~/.ssh/authorized_keys` mit Ihrem bevorzugten Texteditor und fügen Sie den öffentlichen Schlüssel hinzu, den Sie zuvor kopiert haben.
7. Um zu testen, ob das passwortlose SSH wie erwartet funktioniert, stellen Sie eine Verbindung zum Leaderknoten her und führen Sie den folgenden Befehl aus.

   ```
   $ ssh member_node_private_ip
   ```

   Sie sollten eine Verbindung zum Mitgliedsknoten herstellen können, ohne zur Eingabe eines Schlüssels oder Passworts aufgefordert zu werden.

Erste Schritte mit EFA und NCCL für ML-Workloads auf Amazon EC2

Die NVIDIA Collective Communications Library (NCCL) ist eine Bibliothek mit standardmäßigen kollektiven Kommunikationsroutinen für mehrere Benutzer GPUs über einen einzelnen Knoten oder mehrere Knoten. Die NCCL kann zusammen mit EFA, libfabric und MPI verwendet werden, um verschiedene Machine-Learning-Workloads zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf der NCCL-Website.

Die folgenden Schritte unterstützen Sie bei den ersten Schritten mit EFA und NCCL mithilfe eines AMIs für eines der unterstützten Basis-Betriebssysteme.

> **Note**
>
> - Nur die Instance-Typen `p3dn.24xlarge`, `p4d.24xlarge` und `p5.48xlarge` werden unterstützt.
> - Nur Amazon Linux 2 und Ubuntu 22.04 Base AMIs werden unterstützt.
> - Die NCCL wird erst ab Version 2.4.2 mit EFA unterstützt.
> - Weitere Informationen zum Ausführen von Machine-Learning-Workloads mit EFA und NCCL unter Verwendung von finden Sie unter AWS Deep Learning AMIs Using EFA on the DLAMI im Developer Guide.AWS Deep Learning AMIs

Schritte

- Schritt 1: Vorbereiten einer EFA-aktivierten Sicherheitsgruppe
- Schritt 2: Starten einer temporären Instance
- Schritt 3: Installieren der Nvidia-GPU-Treiber, des Nvidia-CUDA-Toolkits und cuDNN
- Schritt 4: Installieren GDRCopy
- Schritt 5: Installieren der EFA-Software
- Schritt 6: Installieren der NCCL
- Schritt 7: Installieren der NCCL-Tests
- Schritt 8: Testen der EFA- und NCCL-Konfiguration
- Schritt 9: Installieren der Machine-Learning-Anwendungen
- Schritt 10: Erstellen eines EFA- und NCCL-konformen AMI

- Schritt 11: Beenden der temporären Instance
- Schritt 12: Starten von EFA- und NCCL-konformen Instances in einer Cluster Placement-Gruppe
- Schritt 13: Aktivieren von passwortlosem SSH

Schritt 1: Vorbereiten einer EFA-aktivierten Sicherheitsgruppe

Ein EFA erfordert eine Sicherheitsgruppe, die allen ein- und ausgehenden Datenverkehr von und zur Sicherheitsgruppe zulässt. Mit dem folgenden Verfahren wird eine Sicherheitsgruppe erstellt, die den gesamten eingehenden und ausgehenden Datenverkehr zu und von sich selbst zulässt und die eingehenden SSH-Verkehr von einer beliebigen Adresse für SSH-Konnektivität zulässt. IPv4

> **Important**
>
> Diese Sicherheitsgruppe dient nur zu Testzwecken. Für Produktionsumgebungen sollten Sie eine Regel für eingehenden SSH-Datenverkehr erstellen, die Datenverkehr nur von der IP-Adresse zulässt, von der aus Sie eine Verbindung herstellen, z. B. die IP-Adresse Ihres Computers oder einen Bereich von IP-Adressen im lokalen Netzwerk.

Weitere Szenarien finden Sie unter Sicherheitsgruppenregeln für verschiedene Anwendungsfälle.

So erstellen Sie eine EFA-fähige Sicherheitsgruppe:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Security Groups (Sicherheitsgruppen) und anschließend Create Security Group (Sicherheitsgruppe erstellen) aus.
3. Führen Sie im Fenster Create Security Group Folgendes aus:
   a. Geben Sie für Security group name (Name der Sicherheitsgruppe) einen beschreibenden Namen für die Sicherheitsgruppe ein, wie etwa `EFA-enabled security group`.
   b. (Optional:) Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine kurze Beschreibung der Sicherheitsgruppe ein.
   c. Wählen Sie bei VPC die VPC aus, in der Sie Ihre EFA-fähigen Instances starten möchten.
   d. Wählen Sie Sicherheitsgruppe erstellen aus.
4. Wählen Sie die von Ihnen erstellte Sicherheitsgruppe aus und kopieren Sie dann auf der Registerkarte Details die Security group ID (Sicherheitsgruppen-ID).

5. Bei noch ausgewählter Sicherheitsgruppe wählen Sie Actions (Aktionen), Edit inbound rules (Eingangsregeln bearbeiten) aus und gehen dann folgendermaßen vor:

   a. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.

   b. Wählen Sie für Type (Typ) die Option All traffic (Gesamter Datenverkehr) aus.

   c. Wählen Sie bei Source type (Quellentyp) Custom (Benutzerdefiniert) aus und fügen Sie die Sicherheitsgruppen-ID, die Sie kopiert hatten, ins Feld ein.

   d. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.

   e. Wählen Sie unter Typ die Option SSH aus.

   f. Wählen Sie als Quelltyp die Option Anywhere- IPv4.

   g. Wählen Sie Save rules (Regeln speichern) aus.

6. Bei noch ausgewählter Sicherheitsgruppe wählen Sie Actions (Aktionen), Edit outbound rules (Ausgangsregeln bearbeiten) aus und gehen dann folgendermaßen vor:

   a. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.

   b. Wählen Sie für Type (Typ) die Option All traffic (Gesamter Datenverkehr) aus.

   c. Wählen Sie bei Destination type (Zieltyp) Custom (Benutzerdefiniert) aus und fügen Sie die Sicherheitsgruppen-ID, die Sie kopiert hatten, ins Feld ein.

   d. Wählen Sie Save rules (Regeln speichern) aus.

Schritt 2: Starten einer temporären Instance

Starten Sie eine temporäre Instance, die Sie verwenden können, um die EFA-Softwarekomponenten zu installieren und zu konfigurieren. Sie können mit dieser Instance ein EFA-aktiviertes AMI erstellen, von dem Sie Ihre EFA-aktivierten Instances starten können.

So starten Sie eine temporäre Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Instances starten aus, um den Launch Instance Wizard zu öffnen.
3. (Optional) Geben Sie im Bereich Name and tags (Name und Tags) einen Namen für die Instance an, z. B. `EFA-instance`. Der Name wird der Instance als Ressourcen-Tag (`Name=`*`EFA-instance`*) zugewiesen.

4. Wählen Sie im Bereich Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) ein AMI für eines der unterstützten Betriebssysteme aus. Nur Amazon Linux 2 und Ubuntu 22.04 werden unterstützt.
5. Wählen Sie im Bereich Instance-Typ entweder `p3dn.24xlarge`, `p4d.24xlarge` oder `p5.48xlarge` aus.
6. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) das Schlüsselpaar aus, das für die Instance verwendet werden soll.
7. Wählen Sie im Bereich Network settings (Netzwerkeinstellungen) Edit (Bearbeiten) aus und führen Sie dann Folgendes aus:

   a. Wählen Sie unter Subnetz das Subnetz aus, in dem die Instance gestartet werden soll. Wenn Sie kein Subnetz auswählen, können Sie die Instance nicht für EFA aktivieren.

   b. Wählen Sie bei Firewall (security groups) Firewall (Sicherheitsgruppen) Select existing security group (Vorhandene Sicherheitsgruppe auswählen) und dann die Sicherheitsgruppe aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

   c. Erweitern Sie den Abschnitt Erweiterte Netzwerkkonfiguration.

      Wählen Sie für Netzwerkschnittstelle 1 Netzwerkkartenindex = 0, Geräteindex = 0 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA aus.

      (Optional) Wenn Sie einen Instance-Typ mit mehreren Karten verwenden, z. B. `p4d.24xlarge` oder `p5.48xlarge`, wählen Sie für jede weitere erforderliche Netzwerkschnittstelle die Option Netzwerkschnittstelle hinzufügen, wählen Sie für Netzwerkkartenindex den nächsten ungenutzten Index aus und wählen Sie dann Geräteindex = 1 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA oder Nur-EFA aus.
8. Konfigurieren Sie im Bereich Storage (Speicher) die Volumes nach Bedarf.

   > **Note**
   >
   > Sie müssen zusätzliche 10 bis 20 GiB Speicher für das Nvidia CUDA Toolkit bereitstellen. Wenn Sie nicht genügend Speicherplatz bereitstellen, erhalten Sie einen `insufficient disk space`-Fehler beim Versuch, die Nvidia-Treiber und das CUDA-Toolkit zu installieren.
9. Wählen Sie im Bereich Summary (Zusammenfassung) rechts Launch instance (Instance starten) aus.

Schritt 3: Installieren der Nvidia-GPU-Treiber, des Nvidia-CUDA-Toolkits und cuDNN

Amazon Linux 2

Installieren der Nvidia GPU-Treiber, des Nvidia-CUDA-Toolkits und cuDNN

1. Um sicherzustellen, dass alle Ihre Softwarepakete aktuell sind, führen Sie ein schnelles Softwareupdate auf Ihrer Instance aus.

   ```
   $ sudo yum upgrade -y && sudo reboot
   ```

   Stellen Sie nach dem Neustart der Instance erneut eine Verbindung dazu her.

2. Installieren Sie die Dienstprogramme, die zum Installieren der Nvidia GPU-Treiber und des Nvidia CUDA-Toolkits benötigt werden.

   ```
   $ sudo yum groupinstall 'Development Tools' -y
   ```

3. Deaktivieren Sie die `nouveau`-Open-Source-Treiber.

   a. Installieren Sie die erforderlichen Dienstprogramme und das Kernel-Header-Paket für Ihre derzeit ausgeführte Kernel-Version.

      ```
      $ sudo yum install -y wget kernel-devel-$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r)
      ```

   b. Fügen Sie `nouveau` der Verweigerungsliste `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` hinzu.

      ```
      $ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
      blacklist vga16fb
      blacklist nouveau
      blacklist rivafb
      blacklist nvidiafb
      blacklist rivatv
      EOF
      ```

   c. Hängen Sie `GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"` an die `grub`-Datei an und erstellen Sie die Grub-Konfiguration neu.

```
$ echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"' | sudo tee -a /etc/
default/grub \
&& sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

4. Starten Sie die Instance neu und stellen Sie die Verbindung zur Instance wieder her.
5. Vorbereiten der erforderlichen Repositorys

   a. Aktivieren Sie das EPEL-Repository und setzen Sie die Verteilung auf. `rhel7`

   ```
   $ sudo amazon-linux-extras install epel \
   && distribution='rhel7'
   ```

   b. Richten Sie das CUDA Netzwerk-Repository ein und aktualisieren Sie den Repository-Cache.

   ```
   $ ARCH=$( /bin/arch ) \
   && sudo yum-config-manager --add-repo http://developer.download.nvidia.com/
   compute/cuda/repos/$distribution/${ARCH}/cuda-$distribution.repo \
   && sudo yum clean expire-cache
   ```

   c. (Nur Kernel-Version 5.10) Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie Amazon Linux 2 mit Kernel-Version 5.10 nutzen. Überspringen Sie dieses Schritte, wenn Sie Amazon Linux 2 mit Kernel-Version 4.12 verwenden. Um Ihre Kernel-Version zu überprüfen, führen Sie uname -r aus.

      i. Erstellen Sie die Nvidia-Treiberkonfigurationsdatei mit dem Namen `/etc/dkms/nvidia.conf`.

      ```
      $ sudo mkdir -p /etc/dkms \
      && echo "MAKE[0]=\"'make' -j2 module SYSSRC=\${kernel_source_dir}
       IGNORE_XEN_PRESENCE=1 IGNORE_PREEMPT_RT_PRESENCE=1 IGNORE_CC_MISMATCH=1
       CC=/usr/bin/gcc10-gcc\"" | sudo tee /etc/dkms/nvidia.conf
      ```

      ii. (Nur `p4d.24xlarge` und `p5.48xlarge`) Kopieren Sie die Konfigurationsdatei des Nvidia-Treibers.

      ```
      $ sudo cp /etc/dkms/nvidia.conf /etc/dkms/nvidia-open.conf
      ```

6. Installieren Sie die Nvidia-GPU-Treiber, das NVIDIA CUDA-Toolkit und cuDNN.

```
$ sudo yum clean all \
&& sudo yum -y install nvidia-driver-latest-dkms \
&& sudo yum -y install cuda-drivers-fabricmanager cuda libcudnn8-devel
```

7. Starten Sie die Instance neu und stellen Sie die Verbindung zur Instance wieder her.
8. (Nur `p4d.24xlarge` und `p5.48xlarge`) Starten Sie den NVIDIA Fabric Manager Service und stellen Sie sicher, dass er beim Start der Instance automatisch gestartet wird. Nvidia Fabric Manager ist für das NV Switch Management erforderlich.

   ```
   $ sudo systemctl enable nvidia-fabricmanager && sudo systemctl start nvidia-
   fabricmanager
   ```

9. Stellen Sie sicher, dass die CUDA-Pfade bei jedem Start der Instance festgelegt werden.

   - Fügen Sie für Bash-Shells die folgenden Anweisungen zu `/home/`*`username`*`/.bashrc` und `/home/`*`username`*`/.bash_profile` hinzu.

     ```
     export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
     export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
     lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ```

   - Fügen Sie für tcsh-Shells die folgenden Anweisungen zu `/home/`*`username`*`/.cshrc` hinzu.

     ```
     setenv PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
     setenv LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
     lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ```

10. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu bestätigen, dass die Nvidia GPU-Treiber funktionieren.

    ```
    $ nvidia-smi -q | head
    ```

    Der Befehl sollte Informationen über die Nvidia- GPUs, Nvidia-GPU-Treiber und das Nvidia-CUDA-Toolkit zurückgeben.

Ubuntu 22.04

Installieren der Nvidia GPU-Treiber, des Nvidia-CUDA-Toolkits und cuDNN

1. Um sicherzustellen, dass alle Ihre Softwarepakete aktuell sind, führen Sie ein schnelles Softwareupdate auf Ihrer Instance aus.

```
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
```

2. Installieren Sie die Dienstprogramme, die zum Installieren der Nvidia GPU-Treiber und des Nvidia CUDA-Toolkits benötigt werden.

```
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install build-essential -y
```

3. Um den Nvidia GPU-Treiber verwenden zu können, müssen Sie zunächst die `nouveau`-Open-Source-Treiber deaktivieren.

   a. Installieren Sie die erforderlichen Dienstprogramme und das Kernel-Header-Paket für Ihre derzeit ausgeführte Kernel-Version.

```
$ sudo apt-get install -y gcc make linux-headers-$(uname -r)
```

   b. Fügen Sie `nouveau` der Verweigerungsliste `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` hinzu.

```
$ cat << EOF | sudo tee --append /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
EOF
```

   c. Öffnen Sie `/etc/default/grub` mit dem bevorzugten Texteditor und fügen Sie Folgendes hinzu.

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="rdblacklist=nouveau"
```

   d. Erstellen Sie die neue Grub-Konfiguration.

```
$ sudo update-grub
```

4. Starten Sie die Instance neu und stellen Sie die Verbindung zur Instance wieder her.
5. Fügen Sie das CUDA-Repository hinzu und installieren Sie die Nvidia-GPU-Treiber, das NVIDIA-CUDA-Toolkit und cuDNN.

   - `p3dn.24xlarge`

     ```
     $ sudo apt-key adv --fetch-keys http://developer.download.nvidia.com/compute/
     machine-learning/repos/ubuntu2004/x86_64/7fa2af80.pub \
     && wget -O /tmp/deeplearning.deb http://developer.download.nvidia.com/compute/
     machine-learning/repos/ubuntu2004/x86_64/nvidia-machine-learning-repo-
     ubuntu2004_1.0.0-1_amd64.deb \
     && sudo dpkg -i /tmp/deeplearning.deb \
     && wget -O /tmp/cuda.pin https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/
     repos/ubuntu2004/x86_64/cuda-ubuntu2004.pin \
     && sudo mv /tmp/cuda.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600 \
     && sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/
     compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/3bf863cc.pub \
     && sudo add-apt-repository 'deb http://developer.download.nvidia.com/compute/
     cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/ /' \
     && sudo apt update \
     && sudo apt install nvidia-dkms-535 \
     && sudo apt install -o Dpkg::Options::='--force-overwrite' cuda-drivers-535
      cuda-toolkit-12-3 libcudnn8 libcudnn8-dev -y
     ```

   - `p4d.24xlarge` und `p5.48xlarge`

     ```
     $ sudo apt-key adv --fetch-keys http://developer.download.nvidia.com/compute/
     machine-learning/repos/ubuntu2004/x86_64/7fa2af80.pub \
     && wget -O /tmp/deeplearning.deb http://developer.download.nvidia.com/compute/
     machine-learning/repos/ubuntu2004/x86_64/nvidia-machine-learning-repo-
     ubuntu2004_1.0.0-1_amd64.deb \
     && sudo dpkg -i /tmp/deeplearning.deb \
     && wget -O /tmp/cuda.pin https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/
     repos/ubuntu2004/x86_64/cuda-ubuntu2004.pin \
     && sudo mv /tmp/cuda.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-600 \
     && sudo apt-key adv --fetch-keys https://developer.download.nvidia.com/
     compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/3bf863cc.pub \
     && sudo add-apt-repository 'deb http://developer.download.nvidia.com/compute/
     cuda/repos/ubuntu2004/x86_64/ /' \
     && sudo apt update \
     && sudo apt install nvidia-kernel-open-535 \
     ```

```
&& sudo apt install -o Dpkg::Options::='--force-overwrite' cuda-drivers-535
 cuda-toolkit-12-3 libcudnn8 libcudnn8-dev -y
```

6. Starten Sie die Instance neu und stellen Sie die Verbindung zur Instance wieder her.
7. (Nur `p4d.24xlarge` und `p5.48xlarge`) Installieren Sie den NVIDIA Fabric Manager.

   a. Sie müssen die Version von Nvidia Fabric Manager installieren, die mit der Version des Nvidia-Kernelmoduls übereinstimmt, die Sie im vorherigen Schritt installiert haben.

      Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Version des Nvidia Kernelmoduls zu bestimmen.

      ```
      $ cat /proc/driver/nvidia/version | grep "Kernel Module"
      ```

      Es folgt eine Beispielausgabe.

      ```
      NVRM version: NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  450.42.01  Tue Jun 15
       21:26:37 UTC 2021
      ```

      Im obigen Beispiel wurde die Hauptversion `450` des Kernel-Moduls installiert. Dies bedeutet, dass Sie die Nvidia Fabric Manager-Version `450` installieren müssen.

   b. Installieren Sie den Nvidia Fabric Manager. Führen Sie den folgenden Befehl aus, und geben Sie die im vorherigen Schritt angegebene Hauptversion an.

      ```
      $ sudo apt install -o Dpkg::Options::='--force-overwrite' nvidia-
      fabricmanager-major_version_number
      ```

      Zum Beispiel, wenn die Hauptversion `450` des Kernelmoduls installiert wurde, verwenden Sie den folgenden Befehl, um die passende Version von Nvidia Fabric Manager zu installieren.

      ```
      $ sudo apt install -o Dpkg::Options::='--force-overwrite' nvidia-
      fabricmanager-450
      ```

   c. Starten Sie den Dienst und stellen Sie sicher, dass er beim Start der Instance automatisch gestartet wird. Nvidia Fabric Manager ist für das NV Switch Management erforderlich.

```
$ sudo systemctl start nvidia-fabricmanager && sudo systemctl enable nvidia-
fabricmanager
```

8. Stellen Sie sicher, dass die CUDA-Pfade bei jedem Start der Instance festgelegt werden.

   - Fügen Sie für Bash-Shells die folgenden Anweisungen zu /home/*username*/.bashrc und /home/*username*/.bash_profile hinzu.

     ```
     export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
     export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
     lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ```

   - Fügen Sie für tcsh-Shells die folgenden Anweisungen zu /home/*username*/.cshrc hinzu.

     ```
     setenv PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
     setenv LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
     lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ```

9. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu bestätigen, dass die Nvidia GPU-Treiber funktionieren.

   ```
   $ nvidia-smi -q | head
   ```

   Der Befehl sollte Informationen über die Nvidia- GPUs, Nvidia-GPU-Treiber und das Nvidia CUDA-Toolkit zurückgeben.

Schritt 4: Installieren GDRCopy

Installieren Sie GDRCopy , um die Leistung von Libfabric zu verbessern. Weitere Informationen zu GDRCopy finden Sie im GDRCopy Repository.

Amazon Linux 2

Um zu installieren GDRCopy

1. Installieren Sie die erforderlichen Abhängigkeiten.

```
$ sudo yum -y install dkms rpm-build make check check-devel subunit subunit-
devel
```

2. Laden Sie das Paket herunter und GDRCopy entpacken Sie es.

```
$ wget https://github.com/NVIDIA/gdrcopy/archive/refs/tags/v2.4.tar.gz \
&& tar xf v2.4.tar.gz ; cd gdrcopy-2.4/packages
```

3. Erstellen Sie das GDRCopy RPM-Paket.

```
$ CUDA=/usr/local/cuda ./build-rpm-packages.sh
```

4. Installieren Sie das GDRCopy RPM-Paket.

```
$ sudo rpm -Uvh gdrcopy-kmod-2.4-1dkms.noarch*.rpm \
&& sudo rpm -Uvh gdrcopy-2.4-1.x86_64*.rpm \
&& sudo rpm -Uvh gdrcopy-devel-2.4-1.noarch*.rpm
```

Ubuntu 22.04

Um zu installieren GDRCopy

1. Installieren Sie die erforderlichen Abhängigkeiten.

```
$ sudo apt -y install build-essential devscripts debhelper check libsubunit-dev
 fakeroot pkg-config dkms
```

2. Laden Sie das Paket herunter und GDRCopy entpacken Sie es.

```
$ wget https://github.com/NVIDIA/gdrcopy/archive/refs/tags/v2.4.tar.gz \
&& tar xf v2.4.tar.gz \
&& cd gdrcopy-2.4/packages
```

3. Erstellen Sie das GDRCopy RPM-Paket.

```
$ CUDA=/usr/local/cuda ./build-deb-packages.sh
```

4. Installieren Sie das GDRCopy RPM-Paket.

```
$ sudo dpkg -i gdrdrv-dkms_2.4-1_amd64.*.deb \
```

```
&& sudo dpkg -i libgdrapi_2.4-1_amd64.*.deb \
&& sudo dpkg -i gdrcopy-tests_2.4-1_amd64.*.deb \
&& sudo dpkg -i gdrcopy_2.4-1_amd64.*.deb
```

Schritt 5: Installieren der EFA-Software

Installieren Sie den EFA-fähigen Kernel, die EFA-Treiber, Libfabric, aws-ofi-nccl das Plugin und den Open MPI-Stack, der für die Unterstützung von EFA auf Ihrer Instance erforderlich ist.

So installieren Sie die EFA-Software

1. Stellen Sie eine Verbindung zu der Instance her, die Sie gestartet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.
2. Laden Sie die EFA-Software-Installationsdateien herunter. Die Software-Installationsdateien sind in einer komprimierten Tarball-Datei (`.tar.gz`) verpackt. Laden Sie die neueste stabile Version mit dem folgenden Befehl herunter.

   Sie erhalten die neueste Version auch, indem Sie anstelle der Versionsnummer im vorangegangenen Befehl `latest` eingeben.

   ```
   $ curl -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.42.0.tar.gz
   ```

3. (Optional) Überprüfen Sie die Authentizität und Integrität der EFA-Tarball-Datei (`.tar.gz`).

   Diese Vorgehensweise wird empfohlen, um die Identität des Software-Publishers zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Datei seit ihrer Veröffentlichung nicht verändert oder beschädigt wurde. Wenn Sie die Tarball-Datei nicht überprüfen möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

   > **Note**
   >
   > Falls Sie es vorziehen, die Tarball-Datei stattdessen mit einer SHA256 Prüfsumme MD5 oder zu verifizieren, finden Sie weitere Informationen unter. Überprüfen des EFA-Installationsprogramms mithilfe einer Prüfsumme

   a. Laden Sie den öffentlichen GPG-Schlüssel herunter und importieren Sie ihn in Ihren Schlüsselbund.

```
$ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer.key && gpg --
import aws-efa-installer.key
```

Der Befehl sollte einen Schlüsselwert zurückgeben. Notieren Sie sich den Schlüsselwert. Sie benötigen ihn im nächsten Schritt.

b. Überprüfen Sie den Fingerabdruck des GPG-Schlüssels. Führen Sie den folgenden Befehl aus und geben den Schlüsselwert aus dem vorherigen Schritt an.

```
$ gpg --fingerprint key_value
```

Der Befehl sollte einen Fingerabdruck zurückgeben, der mit `4E90 91BC BB97 A96B 26B1 5E59 A054 80B1 DD2D 3CCC` identisch ist. Wenn der Fingerabdruck nicht übereinstimmt, führen Sie das EFA-Installationsskript nicht aus und wenden Sie sich an den Support.

c. Laden Sie die Signaturdatei herunter und überprüfen Sie die Signatur der EFA-Tarball-Datei.

```
$ wget https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.42.0.tar.gz.sig
 && gpg --verify ./aws-efa-installer-1.42.0.tar.gz.sig
```

Das folgende Beispiel zeigt eine Ausgabe.

```
gpg: Signature made Wed 29 Jul 2020 12:50:13 AM UTC using RSA key ID DD2D3CCC
gpg: Good signature from "Amazon EC2 EFA <ec2-efa-maintainers@amazon.com>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 4E90 91BC BB97 A96B 26B1  5E59 A054 80B1 DD2D 3CCC
```

Wenn das Ergebnis `Good signature` enthält und der Fingerabdruck mit dem Fingerabdruck übereinstimmt, der im vorherigen Schritt zurückgegeben wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn nicht, führen Sie das EFA-Installationsskript nicht aus und wenden Sie sich an den Support.

4. Extrahieren Sie die Daten aus der komprimierten `.tar.gz`-Datei und wechseln Sie in das extrahierte Verzeichnis.

```
$ tar -xf aws-efa-installer-1.42.0.tar.gz && cd aws-efa-installer
```

5. Führen Sie das EFA-Software-Installationsskript aus.

> **Note**
>
> Ab EFA 1.30.0 sind sowohl Open MPI 4.1 als auch Open MPI 5 standardmäßig installiert. Sofern Sie Open MPI 5 nicht benötigen, empfehlen wir, nur Open MPI 4.1 zu installieren. Mit dem folgenden Befehl wird nur Open MPI 4.1 installiert. Wenn Sie Open MPI 4.1 und Open MPI 5 installieren möchten, entfernen Sie es. `--mpi=openmpi4`

```
$ sudo ./efa_installer.sh -y --mpi=openmpi4
```

Libfabric ist im Verzeichnis installiert. `/opt/amazon/efa` Das aws-ofi-nccl Plugin ist im `/opt/amazon/ofi-nccl` Verzeichnis installiert. Open MPI ist im `/opt/amazon/openmpi` Verzeichnis installiert.

6. Wenn das EFA-Installationsprogramm Sie auffordert, die Instance neu zu starten, tun Sie dies und stellen Sie dann erneut eine Verbindung mit der Instance her. Melden Sie sich andernfalls von der Instance ab und wieder an, um die Installation abzuschließen.
7. Überprüfen Sie, ob die EFA-Softwarekomponenten erfolgreich installiert wurden.

```
$ fi_info -p efa -t FI_EP_RDM
```

Der Befehl muss Informationen zu den Libfabric-EFA-Schnittstellen zurückgeben. Das folgende Beispiel zeigt die Befehlsausgabe.

- `p3dn.24xlarge` mit einer einzigen Netzwerkschnittstelle

```
provider: efa
fabric: EFA-fe80::94:3dff:fe89:1b70
domain: efa_0-rdm
version: 2.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
```

- `p4d.24xlarge` und `p5.48xlarge` mit mehreren Netzwerkschnittstellen

```
provider: efa
fabric: EFA-fe80::c6e:8fff:fef6:e7ff
```

```
domain: efa_0-rdm
version: 111.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
fabric: EFA-fe80::c34:3eff:feb2:3c35
domain: efa_1-rdm
version: 111.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
fabric: EFA-fe80::c0f:7bff:fe68:a775
domain: efa_2-rdm
version: 111.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
fabric: EFA-fe80::ca7:b0ff:fea6:5e99
domain: efa_3-rdm
version: 111.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
```

Schritt 6: Installieren der NCCL

Installieren Sie die NCCL Weitere Informationen zur NCCL finden Sie im NCCL-Repository.

So installieren Sie die NCCL

1. Navigieren Sie zum Verzeichnis `/opt`.

```
$ cd /opt
```

2. Klonen Sie das offizielle NCCL-Repository in die Instance und navigieren Sie zum lokal geklonten Repository.

```
$ sudo git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v2.23.4-1 && cd nccl
```

3. Erstellen und installieren Sie die NCCL und geben Sie das CUDA-Installationsverzeichnis an.

```
$ sudo make -j src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda
```

Schritt 7: Installieren der NCCL-Tests

Installieren Sie die NCCL-Tests. Mit den NCCL-Tests können Sie bestätigen, dass die NCCL richtig installiert wurde und wie erwartet funktioniert. Weitere Informationen zu den NCCL-Tests finden Sie unter nccl-tests repository.

So installieren Sie die NCCL-Tests

1. Navigieren Sie zum Stammverzeichnis.

```
$ cd $HOME
```

2. Klonen Sie das offizielle nccl-tests-Repository in die Instance und navigieren Sie zum lokal geklonten Repository.

```
$ git clone https://github.com/NVIDIA/nccl-tests.git && cd nccl-tests
```

3. Fügen Sie das libfabric-Verzeichnis in die Variable `LD_LIBRARY_PATH` ein.

   - Amazon Linux 2

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
```

   - Ubuntu

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

4. Installieren Sie die NCCL-Tests und geben Sie die Installationsverzeichnisse für MPI, NCCL und CUDA an.

```
$ make MPI=1 MPI_HOME=/opt/amazon/openmpi NCCL_HOME=/opt/nccl/build CUDA_HOME=/usr/
local/cuda
```

Schritt 8: Testen der EFA- und NCCL-Konfiguration

Führen Sie einen Test durch, um sicherzustellen, dass Ihre temporäre Instance richtig für EFA und NCCL konfiguriert ist.

So testen Sie EFA- und NCCL-Konfiguration

1. Erstellen Sie eine Host-Datei, die die Hosts angibt, auf denen die Tests ausgeführt werden sollen. Der folgende Befehl erstellt eine Host-Datei namens `my-hosts`, die eine Referenz auf die Instance selbst enthält.

   IMDSv2

   ```
   [ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H
    "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
   && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/
   meta-data/local-ipv4 >> my-hosts
   ```

   IMDSv1

   ```
   [ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4 >> my-
   hosts
   ```

2. Führen Sie den Test aus und geben Sie die Host-Datei (`--hostfile`) und die Anzahl der GPUs zu verwendenden Dateien (`-n`) an. Der folgende Befehl führt den `all_reduce_perf` Test auf 8 GPUs auf der Instanz selbst aus und gibt die folgenden Umgebungsvariablen an.

   - `FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1` – (nur `p4d.24xlarge`) verwendet die RDMA-Funktion des Geräts für einseitige und zweiseitige Übertragungen.
   - `NCCL_DEBUG=INFO`: ermöglicht eine detaillierte Debugging-Ausgabe. Sie können auch `VERSION` angeben, damit nur die NCCL-Version am Anfang des Tests ausgegeben wird oder `WARN`, damit nur Fehlermeldungen ausgegeben werden.

   Weitere Informationen zu den Argumenten für NCCL-Tests finden Sie unter NCCL Tests README im offiziellen nccl-tests-Repository.

   - `p3dn.24xlarge`

   ```
   $ /opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \
   -x LD_LIBRARY_PATH=/opt/nccl/build/lib:/usr/local/cuda/lib64:/opt/amazon/efa/
   lib:/opt/amazon/openmpi/lib:/opt/amazon/ofi-nccl/lib:$LD_LIBRARY_PATH \
   -x NCCL_DEBUG=INFO \
   --hostfile my-hosts -n 8 -N 8 \
   --mca pml ^cm --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --bind-to
    none \
   ```

```
$HOME/nccl-tests/build/all_reduce_perf -b 8 -e 1G -f 2 -g 1 -c 1 -n 100
```

- `p4d.24xlarge` und `p5.48xlarge`

```
$ /opt/amazon/openmpi/bin/mpirun \
-x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 \
-x LD_LIBRARY_PATH=/opt/nccl/build/lib:/usr/local/cuda/lib64:/opt/amazon/efa/
lib:/opt/amazon/openmpi/lib:/opt/amazon/ofi-nccl/lib:$LD_LIBRARY_PATH \
-x NCCL_DEBUG=INFO \
--hostfile my-hosts -n 8 -N 8 \
--mca pml ^cm --mca btl tcp,self --mca btl_tcp_if_exclude lo,docker0 --bind-to
 none \
$HOME/nccl-tests/build/all_reduce_perf -b 8 -e 1G -f 2 -g 1 -c 1 -n 100
```

3. Sie können bestätigen, dass EFA als zugrunde liegender Anbieter für NCCL aktiv ist, wenn das `NCCL_DEBUG`-Protokoll gedruckt wird.

```
ip-192-168-2-54:14:14 [0] NCCL INFO NET/OFI Selected Provider is efa*
```

Die folgenden zusätzlichen Informationen werden angezeigt, wenn Sie eine `p4d.24xlarge`-Instance verwenden.

```
ip-192-168-2-54:14:14 [0] NCCL INFO NET/OFI Running on P4d platform, Setting
 NCCL_TOPO_FILE environment variable to /home/ec2-user/install/plugin/share/aws-
ofi-nccl/xml/p4d-24xl-topo.xml
```

Schritt 9: Installieren der Machine-Learning-Anwendungen

Installieren Sie die Machine-Learning-Anwendungen auf der temporären Instance. Der Installationsvorgang variiert je nach Machine-Learning-Anwendung. Weitere Informationen zum Installieren von Software auf Ihrer Linux-Instance finden Sie unter Verwalten von Software auf einer Amazon-Linux-2-Instance.

> **Note**
>
> In der Dokumentation Ihrer Machine-Learning-Anwendung finden Sie Installationsanleitungen.

Schritt 10: Erstellen eines EFA- und NCCL-konformen AMI

Nachdem Sie die erforderlichen Softwarekomponenten installiert haben, erstellen Sie ein AMI, das Sie erneut verwenden können, um Ihre EFA-fähigen Instances zu starten.

So erstellen Sie ein AMI aus Ihrer temporären Instance:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die temporäre Instance aus, die Sie erstellt haben, und wählen Sie anschließend Actions (Aktionen), Image und Create Image (Image erstellen) aus.
4. Gehen Sie bei Create Image (Image erstellen) wie folgt vor:
   a. Geben Sie unter Image name (Image-Name) einen beschreibenden Namen für das AMI ein.
   b. (Optional:) Geben Sie bei Image description (Image-Beschreibung) eine kurze Beschreibung des Zwecks des AMI ein.
   c. Wählen Sie Create Image (Image erstellen) aus.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
6. Suchen Sie das AMI, das Sie erstellt haben, in der Liste. Warten Sie, bis der Status von `pending` zu `available` wechselt, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Schritt 11: Beenden der temporären Instance

An diesem Punkt benötigen Sie die temporäre Instance, die Sie gestartet haben, nicht mehr. Sie können die Instance beenden, damit keine weiteren Kosten dafür anfallen.

So beenden Sie die temporäre Instance:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die temporäre instance aus, die Sie erstellt haben, und wählen Sie anschließend Actions (Aktionen), Instance state (Instance-Zustand) und Terminate instance (Instance beenden) aus.
4. Wählen Sie Terminate (Kündigen) aus, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Schritt 12: Starten von EFA- und NCCL-konformen Instances in einer Cluster Placement-Gruppe

Starten Sie die EFA- und NCCL-fähigen Instances in einer Cluster-Placement-Gruppe, indem Sie das EFA-fähige AMI und die EFA-fähige Sicherheitsgruppe verwenden, die Sie zuvor erstellt haben.

> **Note**
>
> - Es ist keine absolute Voraussetzung, Ihre EFA-aktivierten Instances in einer Cluster-Platzierungsgruppe zu starten. Wir empfehlen allerdings, Ihre EFA-Instances in einer Cluster-Placement-Gruppe zu starten, da die Instances dadurch in einer Gruppe mit niedriger Latenz in einer einzelnen Availability Zone gestartet werden.
> - Um die Verfügbarkeit von Kapazitäten sicherzustellen, wenn Sie die Instances Ihres Clusters skalieren, können Sie eine Kapazitätsreservierung für Ihre Cluster-Placement-Gruppe erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen erstellen.

New console

So starten Sie eine temporäre Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Instances starten aus, um den Launch Instance Wizard zu öffnen.
3. (Optional) Geben Sie im Bereich Name and tags (Name und Tags) einen Namen für die Instance an, z. B. `EFA-instance`. Der Name wird der Instance als Ressourcen-Tag (`Name=`*`EFA-instance`*) zugewiesen.
4. Wählen Sie im Abschnitt Anwendungs- und Betriebssystemimages die Option My AMIs und dann das AMI aus, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
5. Wählen Sie im Bereich Instance type (Instance-Typ) entweder `p3dn.24xlarge` oder `p4d.24xlarge` aus.
6. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) das Schlüsselpaar aus, das für die Instance verwendet werden soll.
7. Wählen Sie im Bereich Network settings (Netzwerkeinstellungen) Edit (Bearbeiten) aus und führen Sie dann Folgendes aus:

a. Wählen Sie unter Subnetz das Subnetz aus, in dem die Instance gestartet werden soll. Wenn Sie kein Subnetz auswählen, können Sie die Instance nicht für EFA aktivieren.

b. Wählen Sie bei Firewall (security groups) Firewall (Sicherheitsgruppen) Select existing security group (Vorhandene Sicherheitsgruppe auswählen) und dann die Sicherheitsgruppe aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

c. Erweitern Sie den Abschnitt Erweiterte Netzwerkkonfiguration.

   Wählen Sie für Netzwerkschnittstelle 1 Netzwerkkartenindex = 0, Geräteindex = 0 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA aus.

   (Optional) Wenn Sie einen Instance-Typ mit mehreren Karten verwenden, z. B. `p4d.24xlarge` oder `p5.48xlarge`, wählen Sie für jede weitere erforderliche Netzwerkschnittstelle die Option Netzwerkschnittstelle hinzufügen, wählen Sie für Netzwerkkartenindex den nächsten ungenutzten Index aus und wählen Sie dann Geräteindex = 1 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA oder Nur-EFA aus.

8. (Optional) Konfigurieren Sie im Bereich Storage (Speicher) die Volumes nach Bedarf.
9. Wählen Sie im Bereich Advanced details (Erweiterte Details) bei Placement group name (Placement-Gruppen-Name) die Cluster-Placement-Gruppe aus, in der die Instance gestartet werden soll. Wenn Sie eine neue Cluster-Placement-Gruppe erstellen müssen, wählen Sie Create new placement group (Neue Placement-Gruppe erstellen).
10. Geben Sie im Bereich Summary (Zusammenfassung) rechts bei Number of instances (Anzahl der Instances) die Anzahl EFA-fähiger Instances ein, die Sie starten möchten, und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten).

Old console

So starten Sie EFA- und NCCL-fähige Instances in einer Cluster-Placement-Gruppe:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Launch Instance aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Choose an AMI die Option My aus AMIs, suchen Sie das AMI, das Sie zuvor erstellt haben, und wählen Sie dann Select aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Choose an Instance Type (Instance-Typ auswählen) die Option p3dn.24xlarge und dann Next: Configure Instance Details (Weiter: Instance-Details konfigurieren) aus.

5. Führen Sie auf der Seite Configure Instance Details (Instance-Details konfigurieren) die folgenden Schritte aus:

   a. Geben Sie bei Number of instances (Anzahl der Instances) die Anzahl der EFA- und NCCL-fähigen Instances ein, die gestartet werden sollen.

   b. Wählen Sie für Network (Netzwerk) und Subnet (Subnetz) die VPC und das Subnetz an, in das Sie die Instances starten möchten.

   c. Wählen Sie für Placement group (Placement-Gruppe) die Option Add instance to placement group (Instance der Placement-Gruppe hinzufügen) aus.

   d. Wählen Sie bei Placement group name (Name der Placement-Gruppe) die Option Add to a new placement group (Zu neuer Placement-Gruppe hinzufügen) aus und geben Sie dann einen beschreibenden Namen für die Placement-Gruppe ein. Wählen Sie dann bei Placement group strategy (Strategie für Placement-Gruppe) cluster aus.

   e. Wählen Sie für EFA Enable (Aktivieren) aus.

   f. Wählen Sie im Abschnitt Network Interfaces (Netzwerkschnittstellen für das Gerät eth0 die Option New network interface (Neue Netzwerkschnittstelle) aus. Sie können optional eine primäre IPv4 Adresse und eine oder mehrere sekundäre IPv4 Adressen angeben. Wenn Sie die Instance in einem Subnetz starten, dem ein IPv6 CIDR-Block zugeordnet ist, können Sie optional eine primäre IPv6 Adresse und eine oder mehrere sekundäre IPv6 Adressen angeben.

   g. Wählen Sie Next: Add Storage aus.

6. Geben Sie auf der Seite Add Storage (Speicher hinzufügen) die Volumes an, die an die Instances angefügt werden sollen, ergänzend zu den Volumes, die vom AMI angegeben werden (z. B. der Root-Gerät-Volume). Wählen Sie dann Next: Add Tags (Weiter: Tags (Markierungen) hinzufügen) aus.

7. Geben Sie auf der Seite Add Tags (Tags (Markierungen) hinzufügen) Tags (Markierungen) für die Instances an, z. B. einen benutzerfreundlichen Namen, und wählen Sie anschließend Next: Configure Security Group (Weiter: Sicherheitsgruppe konfigurieren).

8. Wählen Sie auf der Seite Configure Security Group (Sicherheitsgruppe konfigurieren) bei Assign a security group (Sicherheitsgruppe zuweisen) die Option Select an existing security group (Vorhandene Sicherheitsgruppe auswählen) und dann die Sicherheitsgruppe aus, die Sie zuvor erstellt haben.

9. Klicken Sie auf Review and Launch.

10. Überprüfen Sie auf der Seite Review Instance Launch (Instance-Start überprüfen) Ihre Einstellungen und wählen Sie anschließend Launch (Starten) aus, um ein Schlüsselpaar auszuwählen und Ihre Instance zu starten.

Schritt 13: Aktivieren von passwortlosem SSH

Damit Ihre Anwendungen auf allen Instances in Ihrem Cluster ausgeführt werden können, müssen Sie passwortlosen SSH-Zugriff vom Führungsknoten auf die Mitgliedsknoten aktivieren. Der Führungsknoten ist die Instance, von der aus Sie die Anwendungen ausführen. Die verbleibenden Instances im Cluster sind die Mitgliedsknoten.

So aktivieren Sie passwortloses SSH zwischen den Instances im Cluster:

1. Wählen Sie eine Instance im Cluster als Führungsknoten aus und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.
2. Deaktivieren Sie `strictHostKeyChecking` und aktivieren Sie `ForwardAgent` für den Führungsknoten. Öffnen Sie `~/.ssh/config` mit dem bevorzugten Texteditor und fügen Sie Folgendes hinzu.

   ```
   Host *
       ForwardAgent yes
   Host *
       StrictHostKeyChecking no
   ```

3. Generieren Sie ein RSA-Schlüsselpaar.

   ```
   $ ssh-keygen -t rsa -N "" -f ~/.ssh/id_rsa
   ```

   Das Schlüsselpaar wird im `$HOME/.ssh/`-Verzeichnis erstellt.
4. Ändern Sie die Berechtigungen des privaten Schlüssels auf dem Führungsknoten.

   ```
   $ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
   chmod 600 ~/.ssh/config
   ```

5. Öffnen Sie `~/.ssh/id_rsa.pub` mit Ihrem bevorzugten Texteditor und kopieren Sie den Schlüssel.
6. Gehen Sie für jeden Mitgliedsknoten im Cluster wie folgt vor:

a. Stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her.

b. Öffnen Sie `~/.ssh/authorized_keys` mit Ihrem bevorzugten Texteditor und fügen Sie den öffentlichen Schlüssel hinzu, den Sie zuvor kopiert haben.

7. Um zu testen, ob das passwortlose SSH wie erwartet funktioniert, stellen Sie eine Verbindung zum Leaderknoten her und führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
$ ssh member_node_private_ip
```

Sie sollten eine Verbindung zum Mitgliedsknoten herstellen können, ohne zur Eingabe eines Schlüssels oder Passworts aufgefordert zu werden.

Maximieren Sie die Netzwerkbandbreite auf EC2 Amazon-Instances mit mehreren Netzwerkkarten

Viele Instance-Typen, die EFA unterstützen, verfügen auch über mehrere Netzwerkkarten. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkkarten. Wenn Sie EFA mit einem dieser Instance-Typen verwenden möchten, empfehlen wir die folgende Grundkonfiguration:

- Erstellen Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle (Netzwerkkartenindex `0`, Geräteindex `0`) eine EFA-Schnittstelle (EFA mit ENA). Sie können eine Nur-EFA-Netzwerkschnittstelle nicht als primäre Netzwerkschnittstelle verwenden.
- Verwenden Sie für jede weitere Netzwerkschnittstelle den nächsten ungenutzten Netzwerkkartenindex, Geräteindex 1 und entweder eine EFA (EFA mit ENA) oder eine Nur-EFA-Netzwerkschnittstelle, je nach Anwendungsfall, z. B. ENA-Bandbreitenanforderungen oder IP-Adressraum. Anwendungs-Fallbeispiele finden Sie unter EFA-Konfiguration für P5-Instances.

> **Note**
>
> P5-Instances erfordern, dass Netzwerkschnittstellen auf eine bestimmte Weise konfiguriert werden, um eine maximale Netzwerkbandbreite zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter EFA-Konfiguration für P5-Instances.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie eine Instance auf der Grundlage dieser Empfehlungen gestartet wird.

Instance launch

Um dies EFAs während des Instance-Starts mithilfe des Launch-Instance-Assistenten festzulegen

1. Wählen Sie im Abschnitt Netzwerkeinstellungen die Option Bearbeiten aus.
2. Erweiterte Netzwerkkonfiguration erweitert
3. Wählen Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle (Netzwerkschnittstelle 1) Netzwerkkartenindex = 0, Geräteindex = 0 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA aus.
4. Wählen Sie für jede weitere erforderliche Netzwerkschnittstelle die Option Netzwerkschnittstelle hinzufügen aus. Wählen Sie für Netzwerkkartenindex den nächsten ungenutzten Index aus und wählen Sie dann Geräteindex = 1 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA oder Nur-EFA aus.

Um dies EFAs beim Start der Instanz mit dem Befehl run-instances anzugeben

Geben Sie für `--network-interfaces` die erforderliche Anzahl von Netzwerkschnittstellen an. Geben Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0` und `InterfaceType=efa` an. Geben Sie für alle weiteren Netzwerkschnittstellen für `NetworkCardIndex` den nächsten unbenutzten Index, `DeviceIndex=1`, `InterfaceType=efa` oder `efa-only` an.

Der folgende Ausschnitt eines Beispielbefehls zeigt eine Anfrage mit 32 EFA-Netzwerkschnittstellen und einem ENA-Gerät.

```
$ aws --region $REGION ec2 run-instances \
 --instance-type p5.48xlarge \
 --count 1 \
 --key-name key_pair_name \
 --image-id ami-0abcdef1234567890 \
 --network-interfaces
 "NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
 \
"NetworkCardIndex=1,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
"NetworkCardIndex=2,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
"NetworkCardIndex=3,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
"NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
```

```
"NetworkCardIndex=5,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
"NetworkCardIndex=6,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
"NetworkCardIndex=7,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
"NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
"NetworkCardIndex=9,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=
efa-only" \
"NetworkCardIndex=10,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=11,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=12,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=13,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=14,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=15,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=16,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=17,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=18,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=19,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=20,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=21,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=22,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=23,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=24,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=25,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=26,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
```

```
"NetworkCardIndex=27,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=28,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=29,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=30,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only" \
"NetworkCardIndex=31,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType
efa-only"
...
```

Launch templates

So fügen Sie EFAs es mithilfe der EC2 Amazon-Konsole zu einer Startvorlage hinzu

1. Erweitern Sie unter Netzwerkeinstellungen Erweiterte Netzwerkkonfiguration.
2. Wählen Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle (Netzwerkschnittstelle 1) Netzwerkschnittstelle hinzufügen und dann Netzwerkkartenindex = 0, Geräteindex = 0 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA aus.
3. Wählen Sie Netzwerkschnittstelle hinzufügen aus, um weitere Netzwerkschnittstellen hinzuzufügen. Wählen Sie für Netzwerkkartenindex den nächsten ungenutzten Index aus und wählen Sie dann Geräteindex = 1 und Schnittstellentyp = EFA mit ENA oder Nur-EFA aus.

Um sie mit dem create-launch-templateBefehl EFAs zu einer Startvorlage hinzuzufügen

Geben Sie für `NetworkInterfaces` die erforderliche Anzahl von Netzwerkschnittstellen an. Geben Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0` und `InterfaceType=efa` an. Geben Sie für alle weiteren Netzwerkschnittstellen für `NetworkCardIndex` den nächsten unbenutzten Index, `DeviceIndex=1`, `InterfaceType=efa` oder `efa-only` an.

Der folgende Ausschnitt zeigt ein Beispiel mit 3 Netzwerkschnittstellen (von möglichen 32 Netzwerkschnittstellen).

```
"NetworkInterfaces":[
{
  "NetworkCardIndex":0,
  "DeviceIndex":0,
  "InterfaceType": "efa",
```

```
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
},
{
  "NetworkCardIndex": 1,
  "DeviceIndex": 1,
  "InterfaceType": "efa|efa-only",
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
},
{
  "NetworkCardIndex": 2,
  "DeviceIndex": 1,
  "InterfaceType": "efa|efa-only",
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
},
{
  "NetworkCardIndex": 3,
  "DeviceIndex": 1,
  "InterfaceType": "efa|efa-only",
  "AssociatePublicIpAddress":false,
  "Groups":[
    "security_group_id"
  ],
  "DeleteOnTermination":true
}
...
```

EFA-Konfiguration für P5-Instances

P5-Instances haben eine gesamte Netzwerkbandbreitenkapazität von 3 200 Gbit/s, wovon bis zu 800 Gbit/s für IP-Netzwerkverkehr genutzt werden können. Da EFA- und IP-Netzwerkverkehr

dieselben zugrunde liegenden Ressourcen gemeinsam nutzen, reduziert die Bandbreite, die von der einen verwendet wird, die Bandbreite, die der anderen zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass Sie die Netzwerkbandbreite in beliebiger Kombination zwischen EFA-Verkehr und IP-Verkehr verteilen können, sofern die Gesamtbandbreite 3 200 Gbit/s und die IP-Bandbreite 800 Gbit/s nicht überschreitet. Wenn Sie beispielsweise 400 Gbit/s als IP-Bandbreite verwenden, können Sie gleichzeitig bis zu 2.800 Gbit/s EFA-Bandbreite erreichen.

Anwendungsfall 1: IP-Adressen speichern und potenzielle Linux-IP-Probleme vermeiden

Diese Konfiguration bietet bis zu 3 200 Gbit/s EFA-Netzwerkbandbreite und bis zu 100 Gbit/s IP-Netzwerkbandbreite mit einer privaten IP-Adresse. Diese Konfiguration trägt auch dazu bei, potenzielle Linux-IP-Probleme zu vermeiden, wie z. B. die unzulässige automatische Zuweisung öffentlicher IP-Adressen und IP-Routing-Herausforderungen (Probleme bei der Zuordnung von Host-Namen zu IP-Adressen und Nichtübereinstimmungen der Quell-IP-Adressen), die auftreten können, wenn eine Instance über mehrere Netzwerkschnittstellen verfügt.

- Erstellen Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle (Netzwerkkartenindex 0, Geräteindex 0) eine EFA-Netzwerkschnittstelle (EFA mit ENA).
- Verwenden Sie für die übrigen Netzwerkschnittstellen (Netzwerkkartenindizes 1–31, Geräteindex 1) Nur-EFA-Netzwerkschnittstellen.

Anwendungsfall 2: Maximale EFA- und IP-Netzwerkbandbreite

Diese Konfiguration bietet bis zu 3 200 Gbit/s EFA-Netzwerkbandbreite und bis zu 800 Gbit/s IP-Netzwerkbandbreite mit 8 privaten IP-Adressen. Mit dieser Konfiguration können Sie öffentliche IP-Adressen nicht automatisch zuweisen. Sie können jedoch nach dem Start eine elastische IP-Adresse an die primäre Netzwerkschnittstelle anhängen (Netzwerkkartenindex=0, Geräteindex=0), um eine Internetverbindung herzustellen.

- Erstellen Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle (Netzwerkkartenindex 0, Geräteindex 0) eine EFA-Netzwerkschnittstelle (EFA mit ENA).
- Führen Sie für die verbleibenden Schnittstellen die folgenden Schritte aus:
  - Geben Sie Nur-EFA-Netzwerkschnittstellen für die Netzwerkkartenindizes 1, 2 und 3 an und verwenden Sie den Geräteindex 1.
  - Geben Sie eine EFA-Netzwerkschnittstelle (EFA mit ENA) und drei reine EFA-Netzwerkschnittstellen in jeder der folgenden Netzwerkkarten-Index-Untergruppen an, und verwenden Sie für alle den Geräteindex 1:

- [4,5,6,7]
- [8,9,10,11]
- [12,13,14,15]
- [16,17,18,19]
- [20,21,22,23]
- [24,25,26,27]
- [28,29,30,31]

Das folgende Beispiel veranschaulicht diese Konfiguration:

```
$ aws --region $REGION ec2 run-instances \
 --instance-type p5.48xlarge \
 --count 1 \
 --key-name key_pair_name \
 --image-id ami_id \
 --network-interfaces
 "NetworkCardIndex=0,DeviceIndex=0,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
 \
"NetworkCardIndex=1,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=2,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=3,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=4,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
 \
"NetworkCardIndex=5,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=6,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=7,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=8,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
 \
"NetworkCardIndex=9,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=efa
only" \
"NetworkCardIndex=10,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=11,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
```

```
"NetworkCardIndex=12,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
 \
"NetworkCardIndex=13,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=14,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=15,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=16,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
 \
"NetworkCardIndex=17,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=18,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=19,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=20,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
 \
"NetworkCardIndex=21,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=22,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=23,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=24,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
 \
"NetworkCardIndex=25,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=26,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=27,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=28,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
 \
"NetworkCardIndex=29,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=30,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only" \
"NetworkCardIndex=31,DeviceIndex=1,Groups=security_group_id,SubnetId=subnet_id,InterfaceType=ef
only"
...
```

EFA-Konfiguration für P6e-00-Instances GB2

P6e- GB2 00-Instances können mit bis zu 17 Netzwerkkarten konfiguriert werden. Die folgende Abbildung zeigt das Layout der physischen Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) für GB2 P6e-00-Instances zusammen mit der Zuordnung der Netzwerkkartenindizes (). NCIs



Das primäre NCI (Index 0) unterstützt bis zu 100 Gbit/s ENA-Bandbreite. NCIs mit den folgenden Indizes werden ausschließlich EFA-Netzwerkschnittstellen und eine EFA-Bandbreite von 400 Gbit/s unterstützt: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]. NCIs mit den folgenden Indizes werden bis zu 200 Gbit/s ENA- oder EFA-Bandbreite unterstützt: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16].

Die folgenden Gruppen teilen NCIs sich eine zugrunde liegende physische Netzwerkkarte auf dem Host:

- [1 und 2]
- [3 und 4]
- [5 und 6]
- [7 und 8]
- [9 und 10]
- [11 und 12]

- [13 und 14]
- [15 und 16]

Jede physische Netzwerkkarte unterstützt eine Bandbreite von bis zu 400 Gbit/s. Da NCIs sich diese Gruppen dieselbe zugrunde liegende physische Netzwerkkarte teilen, reduziert die von einer Gruppe genutzte Bandbreite die Bandbreite, die der anderen zur Verfügung steht. Wenn NCI 2 beispielsweise 200 Gbit/s ENA-Bandbreite verwendet, kann NCI 1 bis zu 200 Gbit/s EFA-Bandbreite gleichzeitig verwenden.

Jede zugrunde liegende GPU auf dem Host kann Datenverkehr direkt über die folgenden Paare senden: NCIs

- [1 und 3]
- [5 und 7]
- [9 und 11]
- [13 und 15]

Jede GPU unterstützt bis zu 400 Gbit/s EFA-Bandbreite. Da sich die Netzwerkkarten in diesen Gruppen dieselbe GPU teilen, reduziert die von einer Karte genutzte Bandbreite die Bandbreite, die der anderen zur Verfügung steht. Wenn NCI 1 beispielsweise 200 Gbit/s EFA-Bandbreite verwendet, kann NCI 3 bis zu 200 Gbit/s EFA-Bandbreite gleichzeitig verwenden. Um eine maximale EFA-Leistung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen daher, einen der folgenden Schritte durchzuführen, um eine EFA-Bandbreite von insgesamt 1.600 Gbit/s zu erreichen:

- Fügen Sie nur einem NCI in jeder Gruppe eine reine EFA-Netzwerkschnittstelle hinzu, um 400 Gbit/s pro Netzwerkschnittstelle zu erreichen (4 EFA-Netzwerkschnittstellen x 400 Gbit/s).
- Fügen Sie jedem NCI in jeder Gruppe eine reine EFA-Netzwerkschnittstelle hinzu, um 200 Gbit/s pro Netzwerkschnittstelle zu erreichen (8 EFA-Netzwerkschnittstellen x 200 Gbit/s).

Die folgende Konfiguration bietet beispielsweise bis zu 1.600 Gbit/s EFA-Bandbreite mit einer einzigen reinen EFA-Netzwerkschnittstelle in jeder NCI-Gruppe und bis zu 100 Gbit/s ENA-Netzwerkbandbreite, wenn nur die primäre NCI verwendet wird (Index 0).

- Verwenden Sie für das primäre NCI (Netzwerkkartenindex 0, Geräteindex 0) eine ENA-Netzwerkschnittstelle.
- Fügen Sie folgende Netzwerkschnittstellen nur für EFA hinzu:

- NCI 1, Geräteindex 1
- NCI 5, Geräteindex 1
- NCI 9, Geräteindex 1
- NCI 13, Geräteindex 1

Einen Elastic Fabric-Adapter erstellen und an eine EC2 Amazon-Instance anhängen

Sie können eine EFA erstellen und sie wie jede andere elastic network interface in Amazon an eine EC2 EC2 Amazon-Instance anhängen. Im Gegensatz zu elastischen Netzwerkschnittstellen EFAs können sie jedoch nicht an eine Instance in einem bestimmten `running` Bundesstaat angehängt oder von dieser getrennt werden.

Überlegungen

- Sie können die Sicherheitsgruppe ändern, die einem EFA zugeordnet ist. Zum Aktivieren der Funktion der Betriebssystemumgehung muss das EFA zu einer Sicherheitsgruppe gehören, die allen eingehenden und ausgehenden Datenverkehr von und zu der Sicherheitsgruppe selbst zulässt. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 1: Vorbereiten einer EFA-aktivierten Sicherheitsgruppe.

  Sie können die Sicherheitsgruppe, die einem EFA zugewiesen ist, auf gleiche Weise ändern, wie Sie die Sicherheitsgruppe ändern, die einer Elastic Network Interface zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ändern der Netzwerkschnittstellen-Attribute”.
- Sie weisen einer EFA-Netzwerkschnittstelle (EFA mit ENAIPv4) eine Elastic IP () und eine IPv6 Adresse auf die gleiche Weise zu, wie Sie einer elastic network interface eine IP-Adresse zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von IP-Adressen.

  Sie können einer Nur-EFA-Netzwerkschnittstelle keine IP-Adresse zuweisen.

Aufgaben

- Erstellen eines EFA
- Anfügen eines EFA an eine gestoppte Instance
- Anfügen einer EFA beim Starten einer Instance
- Hinzufügen eines EFA zu einer Startvorlage

Erstellen eines EFA

Sie können ein EFA in einem Subnetz in einer VPC erstellen. Sie können das EFA nach der Erstellung nicht in ein anderes Subnetz verschieben und Sie können es nur an Instances in der gleichen Availability Zone anfügen.

Console

Um eine EFA-Netzwerkschnittstelle (EFA mit ENA oder nur ENA) zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Network Interfaces (Netzwerkschnittstellen) und wählen Sie dann Netzwerkschnittstelle erstellen aus.
3. Geben Sie unter Description (Beschreibung) einen aussagekräftigen Namen für das EFA ein.
4. Wählen Sie für Subnet (Subnetz) das Subnetz aus, in das Sie das EFA erstellen möchten.
5. Schnittstellentyp, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   - EFA mit ENA — Um eine Netzwerkschnittstelle zu erstellen, die sowohl ENA- als auch EFA-Geräte unterstützt.
   - Nur EFA — Um eine Netzwerkschnittstelle nur mit einem EFA-Gerät zu erstellen.
6. (Nur für EFA mit ENA) Konfigurieren Sie die IP-Adresse und die Präfixzuweisung für die Netzwerkschnittstelle. Die Art der IP-Adressen und Präfixe, die Sie zuweisen können, hängt vom ausgewählten Subnetz ab. Für IPv4 reine Subnetze können Sie nur IPv4 IP-Adressen und Präfixe zuweisen. Für Subnetze, die IPv6 nur den Status „-Status“ haben, können Sie nur IPv6 IP-Adressen und Präfixe zuweisen. Dual-Stack-Subnetzen können Sie sowohl IP-Adressen als auch Präfixe IPv4 zuweisen. IPv6

   > **Note**
   >
   > Sie können einer reinen EFA-Netzwerkschnittstelle keine IP-Adressen zuweisen.

   a. Wählen Sie für Private IPv4 and/or IPv6 Adressadresse die Option Automatisch zuweisen, damit Amazon EC2 automatisch eine IP-Adresse aus dem ausgewählten Subnetz zuweist, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, um die zuzuweisende IP-Adresse manuell anzugeben.

b. Wenn Sie eine IPv6 Adresse zuweisen, können Sie optional die Option Primäre IPv6 IP zuweisen aktivieren. Dadurch wird der Netzwerkschnittstelle eine primäre IPv6 globale Unicast-Adresse (GUA) zugewiesen. Durch die Zuweisung einer primären IPv6 Adresse können Sie verhindern, dass der Datenverkehr zu den Instances oder unterbrochen wird. ENIs Weitere Informationen finden Sie unter IPv6 Adressen.

c. Wählen Sie für IPv4 die and/or IPv6 Präfix-Delegierung der Präfix-Delegierung Automatisch zuweisen, damit Amazon EC2 automatisch ein Präfix aus dem CIDR-Block des Subnetzes zuweist, oder wählen Sie Benutzerdefiniert, um manuell ein Präfix aus dem CIDR-Block des Subnetzes anzugeben. Wenn Sie ein Präfix angeben, wird AWS überprüft, ob es nicht bereits einer anderen Ressource zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Präfix-Delegierung für EC2 Amazon-Netzwerkschnittstellen.

d. (Optional) Konfigurieren Sie die Timeout-Einstellungen für die Nachverfolgung von Verbindungen im Leerlauf. Weitere Informationen finden Sie unter Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen.

- TCP-Timeout für etablierte Verbindungen — Der Timeout-Zeitraum in Sekunden für inaktive TCP-Verbindungen in einem etablierten Zustand. Min: 60 Sekunden. Max: 432 000 Sekunden (fünf Tage). Standard: 432 000 Sekunden. Empfohlen: Weniger als 432 000 Sekunden.
- UDP-Timeout — Der Timeout-Zeitraum in Sekunden für inaktive UDP-Datenflüsse, bei denen der Verkehr nur in eine Richtung oder in einer einzigen Anfrage-Antwort-Transaktion registriert wurde. Min: 30 Sekunden. Max: 60 Sekunden. Standard: 30 Sekunden.
- UDP-Stream-Timeout — Der Timeout-Zeitraum in Sekunden für inaktive UDP-Datenflüsse, klassifiziert als Streams, für die mehr als eine Anfrage-Antwort-Transaktion stattgefunden hat. Min: 60 Sekunden. Max: 180 Sekunden (3 Minuten) Standard: 180 Sekunden.

7. Wählen Sie unter Security groups (Sicherheitsgruppen) eine oder mehrere Sicherheitsgruppen aus.
8. Klicken Sie auf Create network interface (Netzwerkschnittstellen erstellen).

AWS CLI

Um eine EFA zu erstellen

Verwenden Sie den create-network-interface-Befehl. Geben Sie `efa` für `--interface-type` eine EFA-Netzwerkschnittstelle oder `efa-only` für eine reine EFA-Netzwerkschnittstelle an.

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890 \
    --interface-type efa \
    --description "my efa"
```

PowerShell

Um eine EFA zu erstellen

Verwenden Sie das New-EC2NetworkInterfaceCmdlet. Geben Sie `efa` für `-InterfaceType` eine EFA-Netzwerkschnittstelle oder `efa-only` für eine reine EFA-Netzwerkschnittstelle an

```
New-EC2NetworkInterface `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -InterfaceType efa `
    -Description "my efa"
```

Anfügen eines EFA an eine gestoppte Instance

Sie können ein EFA an jede unterstützte Instance anfügen, die sich im Zustand `stopped` befindet. Sie können keine EFA an eine Instance anfügen, die sich im Zustand `running` befindet. Weitere Informationen zu den unterstützten Instance-Typen finden Sie unter Unterstützte Instance-Typen.

Sie fügen einen EFA auf gleiche Weise an eine Instance an, wie Sie eine Schnittstelle an eine Instance anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkschnittstelle anhängen.

Anfügen einer EFA beim Starten einer Instance

AWS CLI

Um beim Starten einer Instance eine bestehende EFA anzuhängen

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der Option. `--network-interfaces` Geben Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle eine EFA-Netzwerkschnittstelle und `NetworkCardIndex=0` und `DeviceIndex=0` an. Informationen zum Anhängen mehrerer EFA-Netzwerkschnittstellen finden Sie unter. Maximierung der Netzwerkbandbreite

```
--network-interfaces "NetworkCardIndex=0, \
    DeviceIndex=0, \
    NetworkInterfaceId=eni-1234567890abcdef0, \
    Groups=sg-1234567890abcdef0, \
    SubnetId=subnet-0abcdef1234567890"
```

So hängen Sie beim Starten einer Instance eine neue EFA an

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der Option. `--network-interfaces` Verwenden Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0` und `InterfaceType=efa` an. Wenn Sie mehrere EFA-Netzwerkschnittstellen anschließen, finden Sie weitere Informationen unter Maximierung der Netzwerkbandbreite.

```
--network-interfaces "NetworkCardIndex=0, \
    DeviceIndex=0, \
    InterfaceType=efa, \
    Groups=sg-1234567890abcdef0, \
    SubnetId=subnet-0abcdef1234567890"
```

PowerShell

Um beim Starten einer Instance eine vorhandene EFA anzuhängen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem Parameter. `-NetworkInterfaces`

```
-NetworkInterface $networkInterface
```

Definieren Sie die Netzwerkschnittstelle wie folgt.

```
$networkInterface = New-Object
 Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$networkInterface.DeviceIndex = 0
$networkInterface.NetworkInterfaceId = "eni-1234567890abcdef0"
$networkInterface.Groups = @("sg-1234567890abcdef0")
$networkInterface.SubnetId = "subnet-0abcdef1234567890"
```

Um beim Starten einer Instance eine neue EFA anzuhängen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem Parameter. `-NetworkInterfaces`

```
-NetworkInterface $networkInterface
```

Definieren Sie die Netzwerkschnittstelle wie folgt.

```
$networkInterface = New-Object
 Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$networkInterface.DeviceIndex = 0
$networkInterface.InterfaceType = "efa"
$networkInterface.Groups = @("sg-1234567890abcdef0")
$networkInterface.SubnetId = "subnet-0abcdef1234567890"
```

Hinzufügen eines EFA zu einer Startvorlage

Sie können eine Startvorlage erstellen, die die Konfigurationsdaten zum Starten einer EFA-aktivierten Instance enthält. Sie können sowohl EFA- als auch Nur-EFA-Netzwerkschnittstellen in der Startvorlage angeben. Zum Erstellen einer EFA-aktivierten Startvorlage erstellen Sie eine neue Startvorlage und geben einen unterstützten Instance-Typen, Ihr EFA-aktiviertes AMI und eine EFA-aktivierte Sicherheitsgruppe an. Geben Sie für `NetworkInterfaces` die anzuschließenden EFA-Netzwerkschnittstellen an. Verwenden Sie für die primäre Netzwerkschnittstelle `NetworkCardIndex=0`, `DeviceIndex=0` und `InterfaceType=efa` an. Wenn Sie mehrere EFA-Netzwerkschnittstellen anschließen, finden Sie weitere Informationen unter Maximieren Sie die Netzwerkbandbreite auf EC2 Amazon-Instances mit mehreren Netzwerkkarten.

Sie können Startvorlagen nutzen, um EFA-fähige Instances mit anderen AWS Diensten wie AWS Batchoder zu starten. AWS ParallelCluster

Weitere Informationen zum Erstellen von Startvorlagen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage.

Trennen und löschen Sie eine EFA von einer Amazon-Instance EC2

Sie können eine EFA von einer EC2 Amazon-Instance trennen und sie auf die gleiche Weise löschen wie jede andere elastic network interface in Amazon. EC2

Trennen eines EFA

Zum Trennen eines EFA von der Instance müssen Sie zuerst die Instance stoppen. Sie können kein EFA von einer Instance trennen, die sich in einem laufenden Zustand befindet.

Sie trennen ein EFA auf gleiche Weise von einer Instance, wie Sie eine Elastic Network-Schnittstelle von einer Instance trennen. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkschnittstelle abhängen.

Löschen eines EFA

Zum Löschen eines EFA müssen Sie es zuerst von der Instance trennen. Sie können keinen EFA löschen, während er an eine Instance angefügt ist.

Sie löschen EFAs auf die gleiche Weise wie Elastic Network-Schnittstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen einer Netzwerkschnittstelle.

Überwachen Sie einen Elastic Fabric-Adapter bei Amazon EC2

Sie können die folgenden Features zum Überwachen der Leistung Ihrer Elastic Fabric Adapter verwenden.

Themen

- EFA-Treibermetriken für eine Amazon-Instance EC2
- Amazon VPC-Flussprotokolle
- Amazon CloudWatch

EFA-Treibermetriken für eine Amazon-Instance EC2

Der Elastic Fabric Adapter (EFA)-Treiber veröffentlicht mehrere Metriken von den Instances, an die EFA-Schnittstellen angeschlossen sind. Sie können diese Metriken verwenden, um Probleme mit der Instance-Performance zu beheben, die richtige Cluster-Größe für einen Workload auszuwählen, Skalierungsaktivitäten proaktiv zu planen und Anwendungen zu vergleichen, um zu bestimmen, ob sie die auf einer Instance verfügbare Leistung maximieren.

Themen

- Verfügbare EFA-Treibermetriken
- EFA-Treibermetriken für Ihre Instance abrufen

Verfügbare EFA-Treibermetriken

Die ENA-Treiber publizieren die folgenden Metriken in Echtzeit an die Instance. Sie geben die Gesamtzahl der Fehler und Pakete oder Bytes an, die seit dem Start der Instance oder dem letzten Treiber-Reset von den angeschlossenen EFA-Geräten gesendet, empfangen oder gelöscht wurden.

Metrik	Beschreibung
`tx_bytes`	Die Anzahl der übertragenen Bytes. Einheit: Bytes
`rx_bytes`	Die Anzahl der empfangenen Bytes. Einheit: Bytes
`tx_pkts`	Die Anzahl der übertragenen Pakete. Einheit: Anzahl
`rx_pkts`	Die Anzahl der empfangenen Pakete. Einheit: Anzahl
`rx_drops`	Die Anzahl der empfangenen und dann verworfenen Pakete. Einheit: Anzahl
`send_bytes`	Die Anzahl der über Sendevorgänge gesendeten Bytes. Einheit: Bytes
`recv_bytes`	Die Anzahl der von Sendevorgängen empfangenen Bytes. Einheit: Bytes
`send_wrs`	Die Anzahl der über Sendevorgängen gesendeten Pakete. Einheit: Anzahl
`recv_wrs`	Die Anzahl der von Sendevorgängen empfangenen Pakete.

Metrik	Beschreibung
	Einheit: Anzahl
`rdma_write_wrs`	Die Anzahl der abgeschlossenen RDMA-Schreibvorgänge. Einheit: Anzahl
`rdma_read_wrs`	Die Anzahl der abgeschlossenen RDMA-Schreibvorgänge. Einheit: Anzahl
`rdma_writ e_bytes`	Die Anzahl der von anderen Instances mithilfe von RDMA-Schreibvorgän gen darauf geschriebenen Bytes. Einheit: Bytes
`rdma_read_bytes`	Die Anzahl der über RDMA-Lesevorgänge empfangenen Bytes. Einheit: Bytes
`rdma_writ e_wr_err`	Die Anzahl der RDMA-Schreibvorgänge, bei denen lokale oder externe Fehler aufgetreten sind. Einheit: Anzahl
`rdma_read _wr_err`	Die Anzahl der RDMA-Schreibvorgänge, bei denen lokale oder externe Fehler aufgetreten sind. Einheit: Anzahl
`rdma_read _resp_bytes`	Die Anzahl der als Antwort auf RDMA-Lesevorgänge gesendeten Bytes. Einheit: Bytes

Metrik	Beschreibung
`rdma_writ e_recv_bytes`	Die Anzahl der von Sendevorgängen empfangenen Bytes. Einheit: Bytes

EFA-Treibermetriken für Ihre Instance abrufen

Sie können das Befehlszeilentool rdma-tool verwenden, um die Metriken für alle mit einer Instance verbundenen EFA-Schnittstellen wie folgt abzurufen:

```
$ rdma -p statistic show
link rdmap0s31/1
    tx_bytes 0
    tx_pkts 0
    rx_bytes 0
    rx_pkts 0
    rx_drops 0
    send_bytes 0
    send_wrs 0
    recv_bytes 0
    recv_wrs 0
    rdma_read_wrs 0
    rdma_read_bytes 0
    rdma_read_wr_err 0
    rdma_read_resp_bytes 0
    rdma_write_wrs 0
    rdma_write_bytes 0
    rdma_write_wr_err 0
```

Alternativ können Sie die Metriken für jede EFA-Schnittstelle, die an eine Instance angefügt ist, mit dem folgenden Befehl aus den SYS-Dateien abrufen.

```
$ more /sys/class/infiniband/device_number/ports/port_number/hw_counters/* | cat
```

Beispiel

```
$ more /sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/* | cat
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/lifespan
```

```
::::::::::::::
12
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_read_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_read_resp_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_read_wr_err
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_read_wrs
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_write_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_write_recv_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_write_wr_err
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rdma_write_wrs
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/recv_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/recv_wrs
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rx_bytes
```

```
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rx_drops
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/rx_pkts
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/send_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/send_wrs
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/tx_bytes
::::::::::::::
0
::::::::::::::
/sys/class/infiniband/rdmap0s31/ports/1/hw_counters/tx_pkts
::::::::::::::
0
```

Amazon VPC-Flussprotokolle

Sie können ein Amazon VPC-Flow-Protokoll erstellen, um Informationen über den Datenverkehr zu und von Ihrem EFA zu erfassen. Flow-Protokolldaten können in Amazon CloudWatch Logs und Amazon S3 veröffentlicht werden. Nachdem Sie ein Flow-Protokoll erstellt haben, können Sie die darin enthaltenen Daten abrufen und an dem gewählten Ziel anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter VPC-Flow-Protokolle im Amazon VPC Benutzerhandbuch.

Sie erstellen ein Flow-Protokoll für einen EFA auf gleiche Weise, wie Sie ein Flow-Protokoll für eine Elastic Network Interface erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Flow-Protokolls im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

In den Flow-Protokolleinträgen wird EFA-Datenverkehr von `srcAddress` und `destAddress` identifiziert, die beide als MAC-Adressen formatiert sind, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht.

```
version accountId  eniId       srcAddress        destAddress       sourcePort destPort
 protocol packets bytes start      end        action log-status
2       3794735123 eni-10000001 01:23:45:67:89:ab 05:23:45:67:89:ab -          -
 -        9       5689  1521232534 1524512343 ACCEPT OK
```

Amazon CloudWatch

Wenn Sie EFA in einem Amazon EKS-Cluster verwenden, können Sie Ihre EFAs Nutzung von CloudWatch Container Insights überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EKS- und Kubernetes Container Insights-Metriken im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Überprüfen des EFA-Installationsprogramms mithilfe einer Prüfsumme

Sie können den EFA-Tarball (`.tar.gz`Datei) optional mit einer OR-Prüfsumme verifizieren. MD5 SHA256 Diese Vorgehensweise wird empfohlen, um die Identität des Software-Publishers zu überprüfen und zu prüfen, ob die Anwendung seit der Veröffentlichung nicht verändert oder beschädigt wurde.

So überprüfen Sie die Tarball

Verwenden Sie das Hilfsprogramm md5sum für die MD5 Prüfsumme oder das Hilfsprogramm sha256sum für die Prüfsumme und geben Sie den SHA256 Tarball-Dateinamen an. Sie müssen den Befehl aus dem Verzeichnis heraus ausführen, in dem Sie die Tarball-Datei gespeichert haben.

- MD5

```
$  md5sum tarball_filename.tar.gz
```

- SHA256

```
$  sha256sum tarball_filename.tar.gz
```

Die Befehle sollten einen Prüfsummenwert im folgenden Format zurückgeben.

```
checksum_value tarball_filename.tar.gz
```

Vergleichen Sie den vom Befehl zurückgegebenen Prüfsummenwert mit dem in der folgenden Tabelle angegebenen Prüfsummenwert. Wenn die Prüfsummen übereinstimmen, ist es sicher,

das Installationsskript auszuführen. Wenn die Prüfsummen nicht übereinstimmen, führen Sie das Installationsskript nicht aus, und wenden Sie sich an den Support Support.

Der folgende Befehl verifiziert beispielsweise den EFA 1.9.4-Tarball anhand der Prüfsumme. SHA256

```
$  sha256sum aws-efa-installer-1.9.4.tar.gz
```

Beispielausgabe:

```
1009b5182693490d908ef0ed2c1dd4f813cc310a5d2062ce9619c4c12b5a7f14 aws-efa-
installer-1.9.4.tar.gz
```

In der folgenden Tabelle sind die Prüfsummen für aktuelle Versionen von EFA aufgeführt.

Version	Prüfsummen
EFA 1.42.0	MD5: `94b2b1db09da1dde08ec049db1f24370` SHA256: `4114fe612905ee05083ae5cb391a00a012510f3abfecc642d86c9a5ae4be9008`
EFA 1.41.0	MD5: `086181c3ee3f8da512fc6e1c795e8936` SHA256: `3506354cdfbe31ff552fe75f5d0d9bb7efd29cf79bd99457347d29c751c38f9f`
EFA 1.40.0	MD5: `f3ec6f73fbeaccba082327507581157c` SHA256: `30491b0fe7c3470d4439594538855c981b05fa69862d74f8c05eb9b97912368a`
EFA 1.39.0	MD5: `c223d5954a85a7fbcd248c942b866e43`

Version	Prüfsummen
	SHA256: 2cbc028c03064633bb990782b47c36156637769e2f48704417a9c700a7a32101
EFA 1.38.1	MD5: f112569e828ab65187777f794bab542c SHA256: 83923374afd388b1cfcf4b3a21a2b1ba7cf46a01a587f7b519b8386cb95e4f81
EFA 1.38.0	MD5: 43a2a446b33a2506f40853d55059f1ea SHA256: 4f436954f35ad53754b4d005fd8d0be63de3b4184de41a695b504bdce0fecb22
EFA 1.37.0	MD5: 6328070192bae920eca45797ad4c1db1 SHA256: 2584fc3c8bb99f29b3285e275747ff09d67c18e162c2a652e36c976b72154bfb
EFA 1.36.0	MD5: 1bec83180fbffb23452ab6469ca21dfa SHA256: de183f333cfb58aeb7908a67bf9106985ba3ccb7f8638b851d2a0d8dbfacaec4

Version	Prüfsummen
EFA 1.35.0	MD5: 252f03c978dca5f8e8d9f34e488b256e SHA256: 432b6ad4368ba0cd8b902729d14a908a97be7a3dcc5239422ea994a47f35a5e1
EFA 1.34.0	MD5: 5cd4b28d27a31677c16139b54c9acb45 SHA256: bd68839e741b0afd3ec2e37d50603803cfa7a279c120f0a736cc57c2ff2d7fdc
EFA 1.33.0	MD5: e2f61fccbcaa11e2ccfddd3660522276 SHA256: 0372877b87c6a7337bb7791d255e1053b907d030489fb2c3732ba70069185fce
EFA 1.32.0	MD5: db8d65cc028d8d08b5a9f2d88881c1b1 SHA256: 5f7233760be57f6fee6de8c09acbfbf59238de848e06048dc54d156ef578fc66
EFA 1.31.0	MD5: 856352f12bef2ccbadcd75e35aa52aaf SHA256: 943325bd37902a4300ac9e5715163537d56ecb4e7b87b37827c3e547aa1897bf

Version	Prüfsummen
EFA 1.30.0	MD5: 31f48e1a47fe93ede8ebd273fb747358 SHA256: 876ab9403e07a0c3c91a1a34685a52eced890ae052df94857f6081c5f6c78a0a
EFA 1.29.1	MD5: e1872ca815d752c1d7c2b5c175e52a16 SHA256: 178b263b8c25845b63dc93b25bcdff5870df5204ec509af26f43e8d283488744
EFA 1.29.0	MD5: 39d06a002154d94cd982ed348133f385 SHA256: 836655f87015547e733e7d9f7c760e4e24697f8bbc261bb5f3560abd4206bc36
EFA 1.28.0	MD5: 9dc13b7446665822605e66febe074035 SHA256: 2e625d2d6d3e073b5178e8e861891273d896b66d03cb1a32244fd56789f1c435
EFA 1.27.0	MD5: 98bfb515ea3e8d93f554020f3837fa15 SHA256: 1d49a97b0bf8d964d91652a79ac851f2550e33a5bf9d0cf86ec9357ff6579aa3

Version	Prüfsummen
EFA 1.26.1	MD5: 884e74671fdef4725501f7cd2d451d0c SHA256: c616994c924f54ebfabfab32b7fe8ac56947fae00a0ff453d975e298d174fc96
EFA 1.26.0	MD5: f8839f12ff2e3b9ba09ae8a82b30e663 SHA256: bc1abc1f76e97d204d3755d2a9ca307fc423e51c63141f798c2f15be3715aa11
EFA 1.25.1	MD5: 6d876b894547847a45bb8854d4431f18 SHA256: d2abc553d22b89a4ce92882052c1fa6de450d3a801fe005da718b7d4b9602b06
EFA 1.25.0	MD5: 1993836ca749596051da04694ea0d00c SHA256: 98b7b26ce031a2d6a93de2297cc71b03af647194866369ca53b60d82d45ad342
EFA 1.24.1	MD5: 211b249f39d53086f3cb0c07665f4e6f SHA256: 120cfeec233af0955623ac7133b674143329f9561a9a8193e473060f596aec62

Version	Prüfsummen
EFA 1.24.0	MD5: 7afe0187951e2dd2c9cc4b572e62f924 SHA256: 878623f819a0d9099d76ecd41cf4f569d4c3aac0c9bb7ba9536347c50b6bf88e
EFA 1.23.1	MD5: 22491e114b6ee7160a8290145dca0c28 SHA256: 5ca848d8e0ff4d1571cd443c36f8d27c8cdf2a0c97e9068ebf000c303fc40797
EFA 1.23.0	MD5: 38a6d7c1861f5038dba4e441ca7683ca SHA256: 555d497a60f22e3857fdeb3dfc53aa86d05926023c68c916d15d2dc3df6525bd
EFA 1.22.1	MD5: 600c0ad7cdbc06e8e846cb763f92901b SHA256: f90f3d5f59c031b9a964466b5401e86fd0429272408f6c207c3f9048254e9665
EFA 1.22.0	MD5: 8f100c93dc8ab519c2aeb5dab89e98f8 SHA256: f329e7d54a86a03ea51da6ea9a5b68fb354fbae4a57a02f9592e21fce431dc3a

Version	Prüfsummen
EFA 1.21.0	MD5: 959ccc3a4347461909ec02ed3ba7c372 SHA256: c64e6ca34ccfc3ebe8e82d08899ae8442b3ef552541cf5429c43d11a04333050
EFA 1.20.0	MD5: 7ebfbb8e85f1b94709df4ab3db47913b SHA256: aeefd2681ffd5c4c631d1502867db5b831621d6eb85b61fe3ec80df983d1dcf0
EFA 1.19.0	MD5: 2fd45324953347ec5518da7e3fefa0ec SHA256: 99b77821b9e72c8dea015cc92c96193e8db307deee05b91a58094cc331f16709
EFA 1.18.0	MD5: fc2571a72f5d3c7b7b576ce2de38d91e SHA256: acb18a0808aedb9a5e485f1469225b9ac97f21db9af78e4cd6939700debe1cb6
EFA 1.17.3	MD5: 0517df4a190356ab559235147174cafd SHA256: 5130998b0d2883bbae189b21ab215ecbc1b01ae0231659a9b4a17b0a33ebc6ca

Version	Prüfsummen
EFA 1.17.2	MD5: a329dedab53c4832df218a24449f4c9a SHA256: bca1fdde8b32b00346e175e597ffab32a09a08ee9ab136875fb38283cc4cd099
EFA 1.17.1	MD5: 733ae2cfc9d14b52017eaf0a2ab6b0ff SHA256: f29322640a88ae9279805993cb836276ea240623820848463ca686c8ce02136f
EFA 1.17.0	MD5: d430fc841563c11c3805c5f82a4746b1 SHA256: 75ab0cee4fb6bd38889dce313183f5d3a83bd233e0a6ef6205d8352821ea901d
EFA 1.16.0	MD5: 399548d3b0d2e812d74dd67937b696b4 SHA256: cecec36495a1bc6fdc82f97761a541e4fb6c9a3cbf3cfcb145acf25ea5dbd45b
EFA 1.15.2	MD5: 955fea580d5170b05823d51acde7ca21 SHA256: 84df4fbc1b3741b6c073176287789a601a589313accc8e6653434e8d4c20bd49

Version	Prüfsummen
EFA 1.15.1	MD5: c4610267039f72bbe4e35d7bf53519bc SHA256: be871781a1b9a15fca342a9d169219260069942a8bda7a8ad06d4baeb5e2efd7
EFA 1.15.0	MD5: 9861694e1cc00d884fadac07d22898be SHA256: b329862dd5729d2d098d0507fb486bf859d7c70ce18b61c302982234a3a5c88f
EFA 1.14.1	MD5: 50ba56397d359e57872fde1f74d4168a SHA256: c7b1b48e86fe4b3eaa4299d3600930919c4fe6d88cc6e2c7e4a408a3f16452c7
EFA 1.14.0	MD5: 40805e7fd842c36ececb9fd7f921b1ae SHA256: 662d62c12de85116df33780d40e0533ef7dad92709f4f613907475a7a1b60a97
EFA 1.13.0	MD5: c91d16556f4fd53becadbb345828221e SHA256: ad6705eb23a3fce44af3afc0f7643091595653a723ad0374084f4f2b715192e1

Version	Prüfsummen
EFA 1.12.3	MD5: 818aee81f097918cfaebd724eddea678 SHA256: 2c225321824788b8ca3fbc118207b944cdb096b847e1e0d1d853ef2f0d727172
EFA 1.12.2	MD5: 956bb1fc5ae0d6f0f87d2e481d49fccf SHA256: 083a868a2c212a5a4fcf3e4d732b685ce39cceb3ca7e5d50d0b74e7788d06259
EFA 1.12.1	MD5: f5bfe52779df435188b0a2874d0633ea SHA256: 5665795c2b4f09d5f3f767506d4d4c429695b36d4a17e5758b27f033aee58900
EFA 1.12.0	MD5: d6c6b49fafb39b770297e1cc44fe68a6 SHA256: 28256c57e9ecc0b0778b41c1f777a9982b4e8eae782343dfe1246079933dca59
EFA 1.11.2	MD5: 2376cf18d1353a4551e35c33d269c404 SHA256: a25786f98a3628f7f54f7f74ee2b39bc6734ea9374720507d37d3e8bf8ee1371

Version	Prüfsummen
EFA 1.11.1	MD5: `026b0d9a0a48780cc7406bd51997b1c0` SHA256: `6cb04baf5ffc58ddf319e956b5461289199c8dd805fe216f8f9ab8d102f6d02a`
EFA 1.11.0	MD5: `7d9058e010ad65bf2e14259214a36949` SHA256: `7891f6d45ae33e822189511c4ea1d14c9d54d000f6696f97be54e915ce2c9dfa`
EFA 1.10.1	MD5: `78521d3d668be22976f46c6fecc7b730` SHA256: `61564582de7320b21de319f532c3a677d26cc46785378eb3b95c636506b9bcb4`
EFA 1.10.0	MD5: `46f73f5a7afe41b4bb918c81888fefa9` SHA256: `136612f96f2a085a7d98296da0afb6fa807b38142e2fc0c548fa986c41186282`
EFA 1.9.5	MD5: `95edb8a209c18ba8d250409846eb6ef4` SHA256: `a4343308d7ea4dc943ccc21bcebed913e8868e59bfb2ac93599c61a7c87d7d25`

Version	Prüfsummen
EFA 1.9.4	MD5: `f26dd5c350422c1a985e35947fa5aa28` SHA256: `1009b5182693490d908ef0ed2c1dd4f813cc310a5d2062ce9619c4c12b5a7f14`
EFA 1.9.3	MD5: `95755765a097802d3e6d5018d1a5d3d6` SHA256: `46ce732d6f3fcc9edf6a6e9f9df0ad136054328e24675567f7029edab90c68f1`
EFA 1.8.4	MD5: `85d594c41e831afc6c9305263140457e` SHA256: `0d974655a09b213d7859e658965e56dc4f23a0eee2dc44bb41b6d039cc5bab45`

Versionshinweise zum Elastic Fabric Adapter

In der folgenden Tabelle werden der Versionsverlauf und das Changelog für die Elastic Fabric Adapter-Software beschrieben.

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.42.0	• Führen Sie ein Upgrade auf den EFA-Treiber 2.15.3 durch • Führen Sie ein Upgrade auf 1.2.1 durch efa-nv-peermem • Führen Sie ein Upgrade auf rdma-core 57.amzn1 durch • Führen Sie ein Upgrade auf libfabric 2.1.0amzn3.0 durch	6. Juni 2025

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
	• Führen Sie ein Upgrade auf libnccl-ofi 1.15.0 durch	
1.41.0	• Führen Sie ein Upgrade auf rdma-core 57.amzn0 durch	16. Mai 2025
1.40.0	• Führen Sie ein Upgrade auf libfabric 2.1.0amzn2.0 durch • Führen Sie ein Upgrade auf RDMA-Core 5.6.0 durch • Führen Sie ein Upgrade auf efa-config 1.18 durch. • Verwerfen Sie die Unterstützung für Debian 10 • Führen Sie ein Upgrade auf libnccl-ofi 1.14.2 durch • Aktivieren Sie die CUDA-Unterstützung in Libfabric auf ARM für Ubuntu und Amazon Linux 2023 • Fügen Sie libnccl-ofi auf ARM für Ubuntu und Amazon Linux 2023 hinzu	2. Mai 2025
1.39.0	• Führen Sie ein Upgrade auf libfabric 2.1.0 durch • Führen Sie ein Upgrade auf Open MPI 5.0.6 durch • Führen Sie ein Upgrade auf libnccl-ofi 1.14.1 durch • Aktualisieren Sie auf den EFA-Treiber 2.15.0	16. April 2025
1.38.1	• Update auf `Libfabric 1.22.0amzn5.0`	03. März 2025
1.38.0	• Add `libnccl-ofi 1.13.2-1`	8. Januar 2025
1.37.0	• Aktualisieren auf `libfabric 1.22.0amzn4.0` • Aktualisieren auf `rdma-core 54.amzn0`	18. November 2024

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.36.0	• Unterstützung für Debian 12 hinzugefügt • Verteilen Sie `efa_test.sh` es als Utility-Skript unter `/opt/amazon/efa/bin` • Führen Sie ein Upgrade auf den EFA-Treiber 2.13.0 durch • Aktualisieren auf `libfabric 1.22.0amzn3.0` • Aktualisieren auf `rdma-core 54.0` • Führen Sie ein Upgrade durch, um MPI 4.1.7 zu öffnen	7. November 2024
1.35.0	• Führen Sie ein Upgrade auf Open MPI 5.0.5 durch • Führen Sie ein Upgrade auf PRRTE 3.0.6 durch und benennen Sie das RPM-Paket in prrte-aws um • Benennen Sie das Open PMIx RPM-Paket in pmix-aws um • Konfiguriert die Bauoptionen für Dpkg- und RPM-Builds • Aktualisieren auf `Libfabric 1.22.0amzn2.0` • Führen Sie ein Upgrade auf den EFA-Treiber 2.12.1 durch	14. Oktober 2024
1.34.0	• Unterstützung für CentOS 7 und RHEL 7 einstellen • Investieren `Libfabric 1.22.0amzn1.0` • Aktualisieren Sie das Paket efa-config auf Version 1.17	6. August 2024
1.33.0	• Führen Sie ein Upgrade auf den EFA-Treiber 2.10.0 durch • Aktualisieren auf `rdma-core 52.0` • Führen Sie ein Upgrade auf PRRTE 3.0.5 durch • Führen Sie ein Upgrade auf Open MPI 5.0.3 durch • Unterstützung für Ubuntu 24.04 LTS hinzugefügt • Entfernen Sie die HTML-Dokumentation zu OpenPMIx, PRRTE und Open MPI. Benutzer sollten auf die offizielle Website verweisen. • Unterstützung für openSUSE 15.4 oder älter einstellen	20. Juni 2024

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.32.0	• Führen Sie ein Upgrade auf den EFA-Treiber 2.8.0 durch • Führen Sie ein Upgrade auf Treiber 1.1.1 efa-nv-peermem durch • Aktualisieren Sie das efa-config-Paket auf Version 1.16 • Aktualisieren Sie das Paket efa-profile auf Version 1.7 • Aktualisieren auf `rdma-core 50.0` • Aktualisieren auf `libfabric 1.21.0amzn1.0` • Verbessern Sie das Angebot `efa_test.sh` mit `fi_pingpong` der Portauswahl • Installieren Sie bei Bedarf einen neueren RDMA-Core vom System aus	18. April 2024
1.31.0	• Führen Sie ein Upgrade auf Open 4.2.8 durch PMIx • Führen Sie ein Upgrade auf PRRTE 3.0.3 durch • Führen Sie ein Upgrade auf Open MPI 5.0.2 durch und konvertieren Sie die MCA-Komponenten in DSO. • Aktualisieren auf `Libfabric 1.20.1amzn1.0`	7. März 2024
1.30.0	• Schließen Sie Open PMIx 4.2.7 ein, das standardmäßig unter installiert ist `/opt/amazon/pmix` • Schließt PRRTE 3.0.2 ein, das standardmäßig installiert ist `/opt/amazon/prrte` • Schließen Sie Open MPI 5.0.0 ein, das standardmäßig installiert ist `/opt/amazon/openmpi5` • Aktualisieren Sie das efa-Profil auf Version 1.6	Dezember 2023
1.29.1	• Investieren `libfabric 1.19.0amzn4.0`	Dezember 2023
1.29.0	• Nehmen Sie den EFA-Kernel-Treiber 2.6.0 auf • Investieren `libfabric 1.19.0amzn3.0`	November 2023

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.28.0	• Aktualisieren Sie Open MPI auf 4.1.6 • Investieren `libfabric 1.19.0amzn2.0`	Oktober 2023
1.27.0	• Zum Installationsprogramm `Libfabric 1.19.0amzn1.0` hinzufügen • Aktivieren Sie die in GCC integrierten Atomics für Open MPI 4	September 2023
1.26.1	• `efa_test.sh` : behebt einen Fehler bei unendlichen Wiederholungsversuchen	September 2023
1.26.0	• Unterstützung für RHEL 9 hinzufügen • Debug-Build auf mehreren Distributionen behoben • Investieren `libfabric 1.18.2amzn1.0` • `efa_test.sh` : Wiederholungsversuch für hinzufügen `fi_pingpong`	September 2023
1.25.1	• Investieren `libfabric 1.18.1amzn1.0` • Timeouts in EFA-Installationsskripten aktualisieren	September 2023
1.25.0	• Unterstützung für Amazon Linux 2023 hinzufügen • Bugfix beim Test nach der Installation	Juli 2023
1.24.1	• Aktualisiere libfabric auf 1.18.1 • Aktualisieren Sie den EFA-Treiber auf 2.5.0	Juli 2023
1.24.0	• Investieren `rdma-core 46.0` • Nehmen Sie den EFA-Treiber 2.4.1 auf • Support Debian 11	Juni 2023
1.23.1	• Verschlucken `libfabric 1.18.0amzn2.0`	Juni 2023

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.23.0	• Unterstützung für Debian 10 hinzufügen • Unterstützung für Ubuntu 18.04 LTS einstellen • Aktualisieren Sie das efa-config-Paket auf Version 1.14 • Investieren `libfabric 1.18.0amzn1.0`	Mai 2023
1.22.1	• Aktualisieren Sie libfabric auf 1.17.1	März 2023
1.22.0	• Aktualisieren Sie Open MPI auf 4.1.5 • Aktualisieren Sie libfabric auf 1.17.0 • Aktualisieren Sie das efa-config-Paket auf Version 1.13	Februar 2023
1.21.0	• Unterstützung für das Betriebssystem Rocky Linux 9 hinzufügen • Investieren Sie den EFA-Treiber 2.1.1 • Investieren `libfabric 1.16.1amzn3.0` • Aktualisieren Sie das efa-config-Paket auf Version 1.12	Dezember 2022
1.20.0	• Unterstützung für das Betriebssystem Rocky Linux 8 hinzugefügt. • Investieren Sie den EFA-Treiber 2.1.0. • `rdma-core 43.0`Investieren. • Verschlucken `libfabric 1.16.1amzn1.0`	November 2022
1.19.0	• Verschlucken `libfabric 1.16.0` • Erstellen Sie Open MPI mit `--enable-orterun-prefix-by-default`	Oktober 2022
1.18.0	• Unterstützung für Ubuntu 22.04 hinzufügen	August 2022

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.17.3	• Aktualisieren Sie libfabric auf. `1.16.0~amzn4.0` Das ~ weist darauf hin, dass es sich um eine Vorabversion von libfabric 1.16.0 handelt. • Verlängern Sie das Timeout für den Pingpong-Test nach der Installation auf 20 Sekunden	August 2022
1.17.2	• Aktualisieren Sie libfabric auf. `1.16.0~amzn3.0` Das ~ weist darauf hin, dass es sich um eine Vorabversion von libfabric 1.16.0 handelt.	Juli 2022
1.17.1	• Aktualisieren Sie libfabric auf. `1.16.0~amzn2.0` Das ~ weist darauf hin, dass es sich um eine Vorabversion von libfabric 1.16.0 handelt. • Deaktiviert den experimentellen Netzprovider beim Erstellen von libfabric	Juli 2022
1.17.0	• Update `rdma-core` auf v41.0 • Aktualisieren Sie Open MPI auf 4.1.4 • Aktualisieren Sie libfabric auf. `1.16.0~amzn1.0` Das ~ weist darauf hin, dass es sich um eine Vorabversion von libfabric 1.16.0 handelt.	Juli 2022
1.16.0	• Aktualisieren Sie libfabric auf`1.15.1amzn1.0` , enthält eine Änderung des Namens der Neuron-Bibliothek • Führen Sie ein Upgrade von efa-config auf Version 1.10 durch • Schließen Sie die Anbieter opx und rxd im Libfabric-Build aus	Juni 2022
1.15.2	• Aktualisieren Sie libfabric auf 1.14.1	Mai 2022
1.15.1	• Aktualisiere libfabric auf `1.14.0amzn1.0`	März 2022

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.15.0	• Behebt einen Fehler, der dazu führte, dass die Installation auf Open SuSE 15.3 fehlschlägt • Unterstützung für Open SuSE 15.2 einstellen (da Open SuSE 15.2 das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat) • Support für CentOS 8 einstellen (da CentOS 8 das Lebensende erreicht hat) • Aktualisieren Sie libfabric auf 1.14.0 • Aktualisieren Sie den EFA-Kernel-Treiber auf 1.16.0 • Update auf v39.0 `rdma-core` • Aktualisieren Sie Open MPI auf Version 4.1.2.	Februar 2022
1.14.1	• Aktualisieren Sie libfabric auf. `1.13.2amzn1.0`	Oktober 2021
1.14.0	• Investieren Sie den EFA-Kernel-Treiber 1.14.2. • Make `-g, --enable-gdr` In `efa_installer.sh` als No-Op-Option, da der neueste EFA-Kerneltreiber die GDR-Unterstützung standardmäßig aktiviert. • Investieren. `rdma-core v37.0` • Verschlucken`libfabric 1.13.2`. • Fügen Sie während der Installation eine Paketliste hinzu und vergleichen Sie RPM/DEB sie mit der Liste, um unbekannte Paketinstallationen zu verhindern. • Fügen Sie dem Installationsskript sleep hinzu, um zu warten, bis die Udev-Regel nach dem erneuten Laden des EFA-Treibers angewendet wird.	Oktober 2021

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.13.0	• Update `rdma-core` auf Version 35.0. • Update auf `libfabric` v1.13.0amzn1.0. • EFA-Unterstützung für 8 auf der Gravition2-Plattform hinzugefügt. CentOS/RHEL • Fügen Sie dem Installationsskript eine Logik für den Versionsvergleich hinzu, um die lokale Paketinstallation zu überspringen, wenn auf einem System mit einer höheren Version eines installiert ist.	August 2021
1.12.3	• Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf 1.13.0. • Aktualisieren Sie das Paket efa-config auf Version 1.9. Verbessern Sie die Berechnung großer Seitenreservierungen, um große Standardseitengrößen verarbeiten zu können.	Juli 2021
1.12.2	• Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf 1.12.3. • Erstellen Sie Open-MPI-Debian-Pakete mit und. `--with-libevent=external --with-hwloc=external` • Erhöhen Sie die OpenMPI-RPM-Build-ID auf 2, um das Abwärtskompatibilitätsproblem von HWLOC auf CentOS 8 zu beheben. • Entfernen Sie die Installation der Pakete kernel-devel und kernel-source auf openSUSE 15.2. SLES15 SP2	Juni 2021
1.12.1	• Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.11.2amzon1.1. • Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.12.1.	Mai 2021

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.12.0	• Aktualisieren Sie Open MPI auf Version 4.1.1. • Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.11.2amzn1.0. • Erstellen Sie RDMA-Core für Amazon Linux 2 mit derselben Verpackungskonfiguration wie RDMA-Core. AL2 • Verwenden Sie `-Wl,--enable-new-dtags` beim Erstellen von Open MPI keinen Zwang. RPMs • Erstellen Sie Open MPI mit Systembibliotheken für hwloc und libevent. • Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.12.0 • Aktualisieren Sie das Paket efa-config auf Version 1.8. Verbessern Sie die Berechnung großer Seitenreservierungen für langlebige Instanzen. • Aktualisieren Sie das Paket efa-profile auf Version 1.5. Entfernen Sie die offene kollektive MPI-Tuning-Datei, die als Behelfslösung diente, um das Problem zu beheben, dass Open MPI 4.1.0 auf P4d hängen blieb. • Update auf Version 32.1. `rdma-core` • Beenden Sie die Unterstützung für Amazon Linux 1 und Ubuntu 16.04.	Mai 2021
1.11.2	• Behebung eines Fehlers bei Open MPI bei der Verwendung von Open MPI auf P4d, indem der Standardalgorithmus, der zur Implementierung von MPI_BARRIER verwendet wurde, über eine Konfigurationsdatei geändert wurde. • Deaktivieren Sie die Verwendung der integrierten Atomics in Open MPI auf ARM via, um das Compiler-Problem zu umgehen. `--disable-builtin-atomics`	Februar 2021

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.11.1	• Aktualisieren Sie Open MPI auf Version 4.1.0. • Aktualisieren Sie das Paket efa-config auf Version 1.7. Verbessern Sie die Berechnung der riesigen Anzahl von Seitenreservierungen. • Aktualisieren Sie das Paket efa-profile auf Version 1.3. Entfernt jetzt, da Open MPI 4.1.0 verwendet wird, nicht mehr benötigte Dateien für kollektive Entscheidungen.	Dezember 2020
1.11.0	• Unterstützung für die Gravition2-Plattform hinzugefügt. • Aktualisieren Sie auf Version `rdma-core` 31.2amzn. • Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.11.1amzn1.0. • Aktualisieren Sie efa-config auf Version 1.6. • Aktualisieren Sie efa-profile auf Version 1.2.	Dezember 2020
1.10.1	• Unterstützung für CentOS//RHEL 8 hinzugefügt. • Unterstützung für Ubuntu 20.04 hinzugefügt. • Unterstützung für SUSE Linux Enterprise 15 hinzufügen.	November 2020
1.10.0	• Fügen Sie GPUDirect RDMA-Unterstützung für die P4d-Plattform hinzu. Verwenden Sie die `--enable-gdr` Installationsoption, um das GDR-fähige Kernelmodul und den Userspace zu installieren. • Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.10.2. • Aktualisieren Sie `rdma-core` auf Version 31.amzn0. • Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.11.1. • Aktualisieren Sie Open MPI auf Version 4.0.5. • Aktualisieren Sie efa-config auf Version 1.5. • Aktualisieren Sie efa-profile auf Version 1.1. Beinhaltet eine verbesserte Entscheidungsdatei für Open MPI Collectives.	Oktober 2020

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.9.5	• Aktualisieren Sie efa-config auf Version 1.4. Behebt einen Fehler in der Open MPI Collective Decision File.	September 2020
1.9.4	• Aktualisieren Sie Open MPI auf Version 4.0.3. • Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.10.1amazon1.1. • Aktualisieren Sie auf Version 28.amzn0. `rdma-core`	Juli 2020
1.9.3	• Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.6.0. • Aktualisieren Sie `rdma-core` auf Version 28.amzn0. • Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.10.1amzn1.1. • Aktualisieren Sie efa-config auf Version 1.3. Fügt eine kollektive Tuning-Datei für Open MPI hinzu. • Überspringt die DKMS-Installation, falls sie bereits installiert ist. • Korrigieren Sie den `--skip-kmod` Installationsmodus so, dass er tatsächlich funktioniert.	Juni 2020
1.8.4	• Verschieben Sie die Konfigurationsdateien in die Pakete efa-config und efa-profile, sodass sie vom Paketmanager des Betriebssystems nachverfolgt werden. • Aktualisieren Sie Open MPI auf Version 4.0.3.	April 2020
1.8.3	• Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.5.1. • Um die Zuverlässigkeit der Installation zu erhöhen, wurde DKMS auf einigen Plattformen verteilt, anstatt sich auf EPEL-Repositorys zu verlassen. • Installieren Sie auf RHEL 7 RPMs die Installation auf CentOS 7 statt RPMs auf Amazon Linux 2.	Februar 2020
1.8.2	• Kehren Sie `rdma-core` zu Version 25 zurück, da die Gerätenamen zwischen Kernelmodul und nicht übereinstimmen. `rdma-core`	Januar 2020

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.8.1	• Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.9.0amzn1.1.	Januar 2020
1.8.0	• `rdma-core` Aktualisieren Sie auf Version 27.0. • Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.5.0. • Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.9.0amzn1.0. • Option hinzugefügt, um nur `--minimal` das EFA-Kernelmodul zu installieren und. `rdma-core`	Dezember 2019
1.7.1	• Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.8.1amzn1.3.	Dezember 2019
1.7.0	• Fügen Sie die Libfabric-Moduldatei hinzu. • Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.8.1amzn1.1.	November 2019
1.6.2	• Aktualisieren Sie Open MPI auf Version 1.6.2.	Oktober 2019
1.6.1	• Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.8.1amzn1.0. • Aktualisieren Sie Open MPI auf Version 4.0.1. • Aktualisieren Sie `rdma-core` auf Version 26.0.	Oktober 2019
1.5.4	• Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.4.1.	September 2019
1.5.3	• Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.3.1. • Vermeiden Sie die Installation von `kernel-devel linux-headers` Paketen, es sei denn, Sie installieren den Kernel-Treiber.	September 2019
1.5.1	• Konfigurieren Sie riesige Seiten nur, wenn ein EFA-Gerät vorhanden ist.	August 2019
1.5.0	• Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.8.0amzn1.1. • `rmda-core` Aktualisieren Sie auf Version 25.0.	August 2019

Version	Änderungen	Datum der Veröffentlichung
1.4.1	• Fügen Sie die Bibliothekspfade (`/opt/amazon/efa/lib64` und `/opt/amazon/efa/openmpi/lib`) für Libfabric und Open MPI hinzu, `/etc/ld.so.conf.d/efa.conf` um sicherzustellen, dass die gemeinsam genutzten Open-MPI-Bibliotheken und Libfabric-Bibliotheken korrekt gefunden werden.	Juli 2019
1.4.0	• Aktualisieren Sie das EFA-Kernelmodul auf Version 1.3.0. • Aktualisieren Sie Libfabric auf Version 1.8.0amzn1.0 • Erste Version zur Unterstützung von Intel MPI 2019 Update 4.	Juli 2019

EC2 Amazon-Instanztopologie

Die Beschreibung Ihrer Instance-Topologie bietet eine hierarchische Ansicht der relativen Nähe zwischen Ihren EC2 Amazon-Instances. Sie können diese Informationen nutzen, um die Recheninfrastruktur für High Performance Computing (HPC) und Machine Learning (ML) in großem Umfang zu verwalten und gleichzeitig die Auftragsplatzierung zu optimieren. HPC- und ML-Aufträge sind latenz- und durchsatzempfindlich. Sie können Instance-Topologie verwenden, um zu ermitteln, wo sich Ihre Instances befinden, und dann mithilfe dieser Information HPC- und ML-Aufträge optimieren, indem Sie sie in Instances ausführen, die physisch näher beieinander liegen.

Sie können die Instance-Topologie verwenden, um den Standort Ihrer vorhandenen Instances zu ermitteln, aber Sie können sie nicht verwenden, um eine neue Instance in der Nähe einer vorhandenen Instance zu starten. Um die Instance-Platzierung zu beeinflussen, können Sie Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen erstellen.

Überlegungen

- Ansichten der Instance-Topologie sind nur für Instances im `running`-Status verfügbar.
- Jede Instance-Topologieansicht ist kontospezifisch.
- Das unterstützt AWS Management Console nicht die Anzeige der Instance-Topologie.

Preisgestaltung

Es fallen keine zusätzlichen Kosten für die Beschreibung Ihrer Instance-Topologie an.

Inhalt

- So funktioniert die EC2 Amazon-Instance-Topologie
- Voraussetzungen für die EC2 Amazon-Instance-Topologie
- Beispiele für die EC2 Amazon-Instance-Topologie

So funktioniert die EC2 Amazon-Instance-Topologie

Das AWS Netzwerk ist in einer Hierarchie von Ebenen angeordnet. EC2 Instanzen stellen je nach Instanztyp eine Verbindung zum Netzwerk auf oder unter der dritten Ebene her. Die Topologie einer Instanz wird durch eine Gruppe von Knoten beschrieben, wobei sich in jeder Netzwerkschicht ein Knoten befindet. Der Knotensatz in der DescribeInstanceTopologyAPI-Antwort bietet eine Ansicht der Netzwerkhierarchie von oben nach unten, wobei der unterste Knoten mit der Instanz verbunden ist.

> **Note**
>
> Einige Instanztypen bestehen aus 4 Netzwerkknoten in einem Knotensatz, der 4 Schichten im Netzwerk repräsentiert, während andere aus 3 Netzwerkknoten bestehen, die 3 Schichten im Netzwerk repräsentieren. Informationen zu den unterstützten Instanztypen finden Sie unterInstance-Typen.

Das folgende Diagramm enthält eine anschauliche Darstellung, anhand derer Sie die Instance-Topologie nachvollziehen können. Die Netzwerkknoten werden als NN1— identifiziert NN7. Die Angaben i, ii und iii identifizieren die verschiedenen Netzwerkschichten. Die Zahlen 1, 2, 3 und 4 identifizieren die EC2 Instanzen. Instanzen stellen eine Verbindung zu einem Knoten in der untersten Ebene her, der in der folgenden Abbildung mit iii gekennzeichnet ist. Mehrere Instances können eine Verbindung mit dem gleichen Knoten herstellen.



In diesem Beispiel:

- Instanz 1 stellt eine Verbindung mit Netzwerkknoten 4 (NN4) in Schicht iii her. NN4 stellt eine Verbindung zu Netzwerkknoten 2 (NN2) in Schicht ii NN2 her und stellt eine Verbindung zu Netzwerkknoten 1 (NN1) in Schicht i her, der in diesem Beispiel an der Spitze der Netzwerkhierarchie steht. Der Netzwerkknotensatz umfasst NN1 NN2, und NN4, hierarchisch ausgedrückt von den oberen Schichten bis zur unteren Schicht.
- Instanz 2 stellt auch eine Verbindung zum Netzwerkknoten 4 (NN4) her. Instanz 1 und Instanz 2 teilen sich den gleichen Netzwerkknotensatz: NN1 NN2, und NN4.
- Instanz 3 stellt eine Verbindung mit Netzwerkknoten 5 (NN5) her. NN5 stellt eine Verbindung zu NN2 her und NN2 stellt eine Verbindung zu her NN1. Der Netzwerkknotensatz für Instanz 3 ist NN1, NN2, und NN5.
- Instanz 4 stellt eine Verbindung zum Netzwerkknoten 6 (NN6) her. Ihr Netzwerkknotensatz ist NN1, NN3, und NN6.

Betrachtet man die Nähe der Instanzen 1, 2 und 3, liegen die Instanzen 1 und 2 näher beieinander, weil sie mit demselben Netzwerkknoten (NN4) verbunden sind, während Instanz 3 weiter entfernt ist, weil sie eine Verbindung zu einem anderen Netzwerkknoten (NN5) herstellt.

Betrachtet man die Nähe aller Instanzen in diesem Diagramm, liegen die Instanzen 1, 2 und 3 näher beieinander als Instanz 4, da sie sich ihren Netzwerkknotensatz teilen NN2 .

Faustregel: Wenn zwei beliebige Instances mit dem gleichen Netzwerkknoten verbunden sind, befinden sie sich physisch nahe beieinander (wie bei den Instances 1 und 2). Außerdem gilt: Je weniger Hops zwischen Netzwerkknoten liegen, desto näher sind die Instances beieinander. Beispielsweise haben die Instanzen 1 und 3 weniger Hops zu einem gemeinsamen Netzwerkknoten (NN2) als zu dem Netzwerkknoten (NN1), den sie mit Instanz 4 gemeinsam haben, und liegen daher näher beieinander als an Instanz 4.

In diesem Beispiel werden keine Instanzen unter Netzwerkknoten 7 (NN7) ausgeführt, weshalb die API-Ausgabe nicht enthalten ist NN7.

So interpretieren Sie die Ausgabe

Sie erhalten die Informationen zur Instanztopologie mithilfe der DescribeInstanceTopologyAPI. Die Ausgabe enthält eine hierarchische Ansicht der zugrunde liegenden Netzwerktopologie für eine Instance.

Die folgende Beispielausgabe entspricht den Netzwerktopologie-Informationen der vier Instances aus dem vorherigen Diagramm. Für dieses Beispiel wurden der Beispielausgabe Kommentare hinzugefügt.

Beachten Sie folgende wichtige Informationen in der Ausgabe:

- `NetworkNodes` beschreibt den Netzwerkknotensatz einer Instance.
- In jedem Netzwerkknotensatz sind die Netzwerkknoten absteigend in hierarchischer Reihenfolge aufgeführt.
- Der mit der Instance verbundene Netzwerkknoten ist der letzte Netzwerkknoten in der Liste (die unterste Schicht).
- Um zu ermitteln, welche Instances nahe beieinander liegen, suchen Sie zuerst nach gemeinsamen Netzwerkknoten in der untersten Schicht. Wenn es in der untersten Schicht keine gemeinsamen Netzwerkknoten gibt, suchen Sie nach gemeinsamen Netzwerkknoten in den oberen Schichten.

In der folgenden Beispielausgabe befinden sich `i-1111111111example` und `i-2222222222example` am nächsten beieinander (verglichen mit den anderen Instances des Beispiels), da sie den Netzwerkknoten `nn-4444444444example` in der untersten Schicht gemeinsam haben.

> **Note**
>
> Die Antwort enthält 3 oder mehr Netzwerkknoten. Hinweise zur Anzahl der Netzwerkknoten in der Antwort für jeden unterstützten Instance-Typ finden Sie unterInstance-Typen.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",  //Corresponds to instance 1
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",           //Corresponds to NN1 in layer i
                "nn-2222222222example",           //Corresponds to NN2 in layer ii
                "nn-4444444444example"            //Corresponds to NN4 in layer iii -
 bottom layer, connected to the instance
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",  //Corresponds to instance 2
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",           //Corresponds to NN1 - layer i
                "nn-2222222222example",           //Corresponds to NN2 - layer ii
                "nn-4444444444example"            //Corresponds to NN4 - layer iii -
 connected to instance
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-3333333333example",  //Corresponds to instance 3
```

```
            "InstanceType": "trn1.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",           //Corresponds to NN1 - layer i
                "nn-2222222222example",           //Corresponds to NN2 - layer ii
                "nn-5555555555example"            //Corresponds to NN5 - layer iii -
 connected to instance
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-444444444example",  //Corresponds to instance 4
            "InstanceType": "trn1.2xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",          //Corresponds to NN1 - layer i
                "nn-3333333333example",          //Corresponds to NN3 - layer ii
                "nn-6666666666example"           //Corresponds to NN6 - layer iii -
 connected to instance
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

Voraussetzungen für die EC2 Amazon-Instance-Topologie

Bevor Sie die Instance-Topologie für Ihre Instances beschreiben, stellen Sie sicher, dass Ihre Instances die folgenden Anforderungen erfüllen.

Anforderungen zur Beschreibung der Topologie Ihrer Instances

- AWS-Regionen
- Instance-Typen
- Instance-Status
- IAM-Berechtigung

AWS-Regionen

Unterstützt AWS-Regionen:

- USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon)
- Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik
- Kanada (Zentral)
- Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Paris), Europa (Spanien), Europa (Stockholm)
- Israel (Tel Aviv)
- Südamerika (São Paulo)
- AWS GovCloud (US-West)

Instance-Typen

Unterstützte Instance-Typen:

- Gibt in der Antwort 3 Netzwerkknoten zurück
  - `hpc6a.48xlarge` | `hpc6id.32xlarge` | `hpc7a.12xlarge` | `hpc7a.24xlarge` | `hpc7a.48xlarge` | `hpc7a.96xlarge` | `hpc7g.4xlarge` | `hpc7g.8xlarge` | `hpc7g.16xlarge`
  - `p3dn.24xlarge` | `p4d.24xlarge` | `p4de.24xlarge` | `p5.48xlarge` | `p5e.48xlarge` | `p5en.48xlarge` | `p6e-gb200.36xlarge`
  - `trn1.2xlarge` | `trn1.32xlarge` | `trn1n.32xlarge` | `trn2.48xlarge` | `trn2u.48xlarge`
- Gibt in der Antwort 4 Netzwerkknoten zurück
  - `p6-b200.48xlarge`

Die verfügbaren Instance-Typen variieren je nach Region. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instance-Typen nach Regionen.

Instance-Status

Instances müssen sich im Zustand `running` befinden. Für Instances in einem anderen Zustand können keine Informationen zur Instance-Topologie abgerufen werden.

IAM-Berechtigung

Ihre IAM-Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) erfordert die folgende IAM-Berechtigung:

- `ec2:DescribeInstanceTopology`

Beispiele für die EC2 Amazon-Instance-Topologie

Sie können den describe-instance-topologyBefehl verwenden, um die Instanztopologie für Ihre EC2 Instances zu beschreiben.

Wenn Sie den Befehl `describe-instance-topology` ohne Parameter oder Filter verwenden, umfasst die Antwort alle Ihre Instances, die den unterstützten Instance-Typen für diesen Befehl in der angegebenen Region entsprechen. Sie können die Region angeben, indem Sie den `--region`-Parameter einschließen oder eine Standardregion festlegen. Weitere Informationen zum Festlegen einer Standardregion finden Sie unter Wählen Sie eine Region für Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.

Sie können Parameter angeben, um Instances zurückzugeben, die den angegebenen Instance IDs - oder Placement-Gruppennamen entsprechen. Sie können auch Filter einschließen, um Instances zurückzugeben, die einem angegebenen Instance-Typ oder einer angegebenen Instance-Familie entsprechen, oder Instances in einer angegebenen Availability Zone oder lokalen Zone. Sie können einen einzelnen Parameter oder Filter oder eine Kombination aus Parametern und Filtern einschließen.

Die Ausgabe ist paginiert und umfasst standardmäßig bis zu 20 Instances pro Seite. Mit dem Parameter `--max-results` können bis zu 100 Instances pro Seite angegeben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter describe-instance-topology.

Erforderliche -Berechtigungen

Die folgende Berechtigung ist erforderlich, um die Instance-Topologie zu beschreiben:

- `ec2:DescribeInstanceTopology`

Beispiele

- Beispiel 1 — Instanz IDs
- Beispiel 2 — Parameter für den Namen der Platzierungsgruppe
- Beispiel 3 — Filter für den Instanztyp

- Beispiel 3a — Filter mit exakter Übereinstimmung für einen bestimmten Instance-Typ
- Beispiel 3b — Platzhalterfilter für eine Instance-Familie
- Beispiel 3c — Kombinierte Filter für Instanzfamilien und exakte Treffer
- Beispiel 4 — Zonen-ID-Filter
  - Beispiel 4a — Filter für die Verfügbarkeitszone
  - Beispiel 4b — Lokaler Zonenfilter
  - Beispiel 4c — Kombinierte Filter für Availability Zone und Local Zone
- Beispiel 5 — Instanztyp- und Zonen-ID-Filter

Beispiel 1 — Instanz IDs

AWS CLI

Um die Topologie bestimmter Instanzen zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit dem `--instance-ids` Parameter. Die Ausgabe umfasst nur die Instanzen, die der angegebenen Instanz entsprechen IDs.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
    --instance-ids i-1111111111example i-2222222222example
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
```

```
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "GroupName": "HPC-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie bestimmter Instanzen zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -InstanceId i-1111111111example, i-2222222222example
```

Beispiel 2 — Parameter für den Namen der Platzierungsgruppe

AWS CLI

Um die Topologie von Instances in einer bestimmten Platzierungsgruppe zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit dem `group-names` Parameter. Die Ausgabe umfasst nur die Exemplare, die sich in einer der angegebenen Platzierungsgruppen befinden.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
    --group-names ML-group HPC-group
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "GroupName": "HPC-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie von Instances in einer bestimmten Platzierungsgruppe zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -GroupName ML-group, HPC-group
```

Beispiel 3 — Filter für den Instanztyp

Sie können nach einem angegebenen Instance-Typ (exakte Übereinstimmung) oder nach einer Instance-Familie (mit einem Platzhalter) filtern. Sie können auch einen Filter für einen angegebenen Instance-Typ und einen Filter für eine Instance-Familie miteinander kombinieren.

Beispiel 3a — Filter mit exakter Übereinstimmung für einen bestimmten Instance-Typ

AWS CLI

Um die Topologie von Instanzen mit einem bestimmten Instanztyp zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit dem `instance-type` Filter. Die Ausgabe umfasst nur die Instanzen mit dem angegebenen Instanztyp.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
    --filters Name=instance-type,Values=trn1n.32xlarge
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie von Instanzen mit einem bestimmten Instanztyp zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="trn1n.32xlarge"}
```

Beispiel 3b — Platzhalterfilter für eine Instance-Familie

AWS CLI

Um die Topologie von Instances mit einer bestimmten Instanzfamilie zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit dem `instance-type` Filter. Die Ausgabe umfasst nur die Varianten mit der angegebenen Instanzfamilie.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
    --filters Name=instance-type,Values=trn1*
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-3333333333example",
            "InstanceType": "trn1.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1212121212example",
                "nn-1211122211example",
                "nn-1311133311example"
```

```
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az4",
            "AvailabilityZone": "us-west-2d"
        },
        {
            "InstanceId": "i-444444444example",
            "InstanceType": "trn1.2xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-5434334334example",
                "nn-1235301234example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie von Instanzen mit einer bestimmten Instanzfamilie zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="trn1*"}
```

Beispiel 3c — Kombinierte Filter für Instanzfamilien und exakte Treffer

AWS CLI

Um die Topologie von Instances mit einer Instanzfamilie oder einem Instanztyp zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit dem `instance-type` Filter. Die Ausgabe umfasst nur die Instanzen, die die angegebenen Kriterien erfüllen.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2 \
```

```
    --filters "Name=instance-type,Values=p4d*,trn1n.32xlarge"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-4343434343example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie von Instances mit einer Instanzfamilie oder einem Instanztyp zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="p4d*", "trn1n.32xlarge"}
```

Beispiel 4 — Zonen-ID-Filter

Mit dem Filter `zone-id` können Sie nach einer Availability Zone oder nach einer lokalen Zone filtern. Sie können auch einen Availability-Zone-Filter und einen Filter für die lokale Zone miteinander kombinieren.

Beispiel 4a — Filter für die Verfügbarkeitszone

AWS CLI

Um die Topologie von Instanzen in einer bestimmten Availability Zone zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit dem `zone-id` Filter. Die Ausgabe umfasst nur die Instances in der angegebenen Availability Zone.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=zone-id,Values=use1-az1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie von Instanzen in einer bestimmten Availability Zone zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="zone-id"; Values="use1-az1"}
```

Beispiel 4b — Lokaler Zonenfilter

AWS CLI

Um die Topologie von Instanzen in einer bestimmten lokalen Zone zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit dem `zone-id` Filter. Die Ausgabe umfasst nur die Instanzen in der angegebenen lokalen Zone.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=zone-id,Values=use1-atl2-az1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-atl2-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1-atl-2a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie von Instanzen in einer bestimmten lokalen Zone zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="zone-id"; Values="use1-atl2-az1"}
```

Beispiel 4c — Kombinierte Filter für Availability Zone und Local Zone

AWS CLI

Um die Topologie von Instanzen in einer bestimmten Zone zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit dem `zone-id` Filter. Die Ausgabe umfasst nur die Instanzen, die sich in einer der angegebenen Zonen befinden.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=zone-id,Values=use1-az1,use1-atl2-az1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-atl2-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1-atl-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
```

```
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie von Instanzen in einer bestimmten Zone zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="zone-id"; Values="use1-az1", "use1-atl2-az1"}
```

Beispiel 5 — Instanztyp- und Zonen-ID-Filter

Sie können Filter in einem einzigen Befehl kombinieren.

AWS CLI

Um die Topologie von Instances mit bestimmten Instance-Typen, Instance-Familien und Zonen zu beschreiben

Verwenden Sie den describe-instance-topologyBefehl mit den `zone-id` Filtern `instance-type` und. Die Antwort enthält alle Instanzen mit einem der angegebenen Instanztypen, die sich in einer der angegebenen Zonen befinden.

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-east-1 \
    --filters "Name=instance-type,Values=p4d*,trn1n.32xlarge" \
              "Name=zone-id,Values=use1-az1,use1-atl2-az1"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
```

```
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "ML-group",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-atl2-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1-atl-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "trn1n.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3214313214example"
            ],
            "CapacityBlockId": "null",
            "ZoneId": "use1-az1",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a"
        }
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

PowerShell

Um die Topologie von Instances mit bestimmten Instance-Typen, Instance-Familien und Zonen zu beschreiben

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTopologyCmdlet.

```
Get-EC2InstanceTopology `
    -Filter @{Name="instance-type"; Values="p4d*", "trn1n.32xlarge"} `
            @{Name="zone-id"; Values="use1-az1", "use1-atl2-az1"}
```

Platzierungsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instances

Um den Anforderungen Ihres Workloads gerecht zu werden, können Sie eine Gruppe voneinander abhängiger EC2 Instances zu einer Platzierungsgruppe zusammenfassen, um deren Platzierung zu beeinflussen.

Je nach Art des Workloads können Sie eine Placement-Gruppe mithilfe einer der folgenden Platzierungsstrategien erstellen:

- Cluster – Verpackt Instances nahe zusammen in einer Availability Zone. Diese Strategie ermöglicht es Workloads, die Netzwerkleistung mit niedriger Latenz zu erreichen, die für eng gekoppelte node-to-node Kommunikation erforderlich ist, wie sie für HPC-Anwendungen (High Performance Computing) typisch ist.
- Partition – Verteilt Instances auf logische Partitionen und gewährleistet dabei, dass Gruppen von Instances in einer Partition keine zugrunde liegende Hardware mit Instances in anderen Partitionen teilen. Diese Strategie wird in der Regel für große verteilte und replizierte Workloads wie Hadoop, Cassandra und Kafka verwendet.
- Spread – Verteilt eine kleine Gruppe von Instances strikt über verschiedene zugrundeliegende Hardware, um korrelierte Fehler zu reduzieren.

Placement-Gruppen sind optional. Wenn Sie Ihre Instances nicht in einer Platzierungsgruppe starten, EC2 versuchen Sie, die Instances so zu platzieren, dass alle Ihre Instances über die zugrunde liegende Hardware verteilt sind, um korrelierte Ausfälle zu minimieren.

Preisgestaltung

Für die Erstellung einer Placement-Gruppe fallen keine Gebühren an.

Regeln und Einschränkungen

Beachten Sie vor der Verwendung von Placement-Gruppen die folgenden Regeln:

- Eine Instance kann jeweils einer Platzierungsgruppe zugeordnet werden. Sie können eine Instance nicht mehreren Platzierungsgruppen zuordnen.
- Es ist nicht möglich, Placement-Gruppen zusammenzuführen.
- Kapazitätsreservierungen auf Abruf und zonale Reserved Instances ermöglichen es Ihnen, Kapazität für EC2 Instances in Availability Zones zu reservieren. Wenn Sie eine Instance starten und die Instance-Attribute denen entsprechen, die in einer On-Demand-Kapazitätsreservierung

oder einer zonalen Reserved Instance angegeben wurden, wird die reservierte Kapazität automatisch von der Instance verwendet. Dies gilt auch, wenn Sie die Instance in eine Platzierungsgruppe starten.

- Sie können Dedicated Hosts nicht in Placement-Gruppen starten.
- Sie können keine Spot-Instance starten, die so konfiguriert ist, dass sie bei einer Unterbrechung in einer Platzierungsgruppe angehalten oder in den Ruhezustand versetzt wird.

Inhalt

- Platzierungsstrategien für Ihre Platzierungsgruppen
- Erstellen Sie eine Platzierungsgruppe für Ihre Instances EC2
- Ändern Sie die Platzierung für eine EC2 Instanz
- Erstellen einer Platzierungsgruppe
- Freigegebene Platzierungsgruppen
- Platzierungsgruppen auf AWS Outposts

Platzierungsstrategien für Ihre Platzierungsgruppen

Sie können mithilfe einer der folgenden Platzierungsstrategien eine Platzierungsgruppe für Ihre EC2 Instances erstellen.

Platzierungsstrategien

- Cluster Placement-Gruppen
- Partitions-Placement-Gruppen
- Spread Placement-Gruppen

Cluster Placement-Gruppen

Eine Cluster Placement-Gruppe ist eine logische Gruppierung von Instances innerhalb einer einzelnen Availability Zone. Instances sind nicht auf ein einzelnes Rack beschränkt. Eine Cluster-Platzierungsgruppe kann sich über Peering-Netzwerke (VPCs) in derselben Region erstrecken. Instances in derselben Cluster Placement-Gruppe verfügen über ein höheres Durchsatzlimit pro Flow von bis zu 10 Gbit/s für TCP/IP-Datenverkehr und befinden sich in demselben Bandbreitensegment mit hoher Bisektion des Netzwerks.

Im folgenden Image werden Instances dargestellt, die in einer Cluster-Placement-Gruppe platziert sind.

Cluster-Placement-Gruppen sind für Anwendungen zu empfehlen, die von niedriger Netzwerklatenz, hohem Netzwerkdurchsatz oder von beidem profitieren. Sie werden auch empfohlen, wenn der Großteil des Netzwerkdatenverkehrs zwischen den Instances in der Gruppe liegt. Um die niedrigste Latenz und die höchste packet-per-second Netzwerkleistung für Ihre Platzierungsgruppe bereitzustellen, wählen Sie einen Instance-Typ, der Enhanced Networking unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Enhanced Networking.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Instances folgendermaßen zu starten:

- Verwenden Sie eine einzelne Startanforderung, um die Anzahl der benötigten Instances in der Placement-Gruppe zu starten.
- Verwenden Sie denselben Instance-Typ für alle Instances in der Placement-Gruppe.

Wenn Sie versuchen, der Placement-Gruppe später weitere Instances hinzuzufügen oder mehr als einen Instance-Typ in der Placement-Gruppe zu starten, steigt das Risiko, dass die Kapazität nicht ausreicht und ein entsprechender Fehler auftritt.

Wenn Sie eine Instance in einer Placement-Gruppe anhalten und dann wieder starten, wird sie in der Placement-Gruppe weiterhin ausgeführt. Der Startvorgang schlägt aber fehl, wenn für die Instance nicht genügend Kapazität vorhanden ist.

Wenn Sie beim Starten einer Instance in einer Placement-Gruppe, die bereits laufende Instances enthält, einen Kapazitätsfehler erhalten, sollten Sie alle Instances der Placement-Gruppe beenden und erneut starten und dann versuchen, den Vorgang zu wiederholen. Wenn Sie die

Instances starten, werden diese unter Umständen zu Hardware migriert, die über Kapazität für alle angeforderten Instances verfügt.

Regeln und Einschränkungen

Für Cluster Placement-Gruppen gelten die folgenden Regeln:

- Die folgenden Instance-Typen werden unterstützt:
  - Instances der aktuellen Generation mit Ausnahme von Instances mit Spitzenlastleistung (z. B. T2), Mac1-Instances und M7i-flex-Instances.
  - Die folgenden Instances der vorherigen Generation: A1, C3, C4, I2, M4, R3 und R4.
- Eine Cluster Placement-Gruppe kann nicht übergreifend für mehrere Availability Zones gelten.
- Die maximale Netzwerk-Durchsatzgeschwindigkeit von Datenverkehr zwischen zwei Instances einer Cluster Placement-Gruppe richtet sich nach der langsameren der beiden Instances und ist entsprechend begrenzt. Wählen Sie für Anwendungen, die einen hohen Durchsatz erfordern, einen Instance-Typ mit einer Netzwerkkonnektivität, die Ihren Anforderungen entspricht.
- Für Instances, die Enhanced Networking unterstützen, gelten die folgenden Regeln:
  - Instances innerhalb einer Cluster Placement-Gruppe können bis zu 10 Gbit/s für Single-Flow-Verkehr verwenden. Instances außerhalb einer Cluster-Placement-Gruppe können bis zu 5 Gbit/s für Single-Flow-Verkehr verwenden.
  - Datenverkehr zu und von Amazon S3-Buckets innerhalb der gleichen Region über den öffentlichen IP-Adressraum oder durch einen VPC-Endpunkt kann die gesamte verfügbare aggregierte Bandbreite der Instance nutzen.
- In einer Cluster Placement-Gruppe können mehrere Instance-Typen gestartet werden. Dadurch verringert sich aber die Wahrscheinlichkeit, dass die erforderliche Kapazität vorhanden und der Startvorgang erfolgreich ist. Wir empfehlen Ihnen, für alle Instances einer Cluster Placement-Gruppe den gleichen Instance-Typ zu verwenden.
- Wir empfehlen Ihnen, die Kapazität explizit in der Cluster-Placement-Gruppe zu reservieren, indem Sie eine On-Demand-Kapazitätsreservierung in der Cluster-Placement-Gruppe anlegen. Beachten Sie, dass Sie mit zonalen Reserved Instances keine Kapazität reservieren können, da sie Kapazität nicht explizit in einer Platzierungsgruppe reservieren können.
- Der Netzwerkverkehr zum Internet und über eine AWS Direct Connect Verbindung zu lokalen Ressourcen ist für Cluster-Placement-Gruppen auf 5 Gbit/s begrenzt.

Partitions-Placement-Gruppen

Partitions-Placement-Gruppen tragen zu einer verringerten Wahrscheinlichkeit korrelierter Hardwarefehler für Ihre Anwendung bei. Bei der Verwendung von Partitionsplatzierungsgruppen EC2 unterteilt Amazon jede Gruppe in logische Segmente, die als Partitionen bezeichnet werden. Amazon EC2 stellt sicher, dass jede Partition innerhalb einer Platzierungsgruppe über einen eigenen Satz von Racks verfügt. Dabei verfügt jedes Rack über sein eigenes Netzwerk und seine eigene Stromquelle. Da keine der Partitionen innerhalb einer Placement-Gruppe dieselben Racks nutzen, können die Auswirkung von Hardwarefehlern auf Ihre Anwendungen reduziert werden.

Das folgende Image ist eine einfache visuelle Darstellung einer Partition-Placement-Gruppe in einer einzelnen Availability Zone. Es zeigt Instances in einer Partition-Placement-Gruppe mit drei Partitionen – Partition 1, Partition 2 und Partition 3. Jede Partition umfasst mehrere Instances. Die Instances in der jeweiligen Partition nutzen keine Racks mit den Instances in den anderen Partitionen gemeinsam. Die Auswirkungen eines einzelnen Hardwarefehlers werden somit auf nur die zugehörige Partition eingeschränkt.



Partitionsplatzierungsgruppen können verwendet werden, um große verteilte und replizierte Workloads wie HDFS und Cassandra auf verschiedenen Racks bereitzustellen. HBase Wenn Sie Instances in einer Partitionsplatzierungsgruppe starten, EC2 versucht Amazon, die Instances gleichmäßig auf die von Ihnen angegebene Anzahl von Partitionen zu verteilen. Sie können Instances auch in einer bestimmten Partition starten, um eine bessere Kontrolle darüber zu haben, wo die Instances platziert werden.

Eine Partition-Placement-Gruppe kann Partitionen in mehreren Availability Zones in der gleichen Region umfassen. Eine Partition-Placement-Gruppe kann maximal sieben Partitionen pro Availability Zone aufweisen. Die Anzahl von Instances, die in einer Partition-Placement-Gruppe gestartet werden können, ist nur durch die Begrenzungen in Ihrem Konto limitiert.

Partitions-Placement-Gruppen bieten außerdem Einsicht in die Partitionen. Sie können sehen, welche Instances sich in welchen Partitionen befinden. Sie können diese Informationen an topologieorientierte Anwendungen wie HDFS und Cassandra weitergeben. HBase die anhand dieser Informationen intelligente Datenreplikationsentscheidungen zur Steigerung der Verfügbarkeit und Lebensdauer von Daten treffen.

Wenn Sie eine Instance in einer Partitions-Placement-Gruppe starten und es nicht genügend eindeutige Hardware zur Erfüllung der Anforderung gibt, schlägt die Anforderung fehl. Amazon EC2 stellt im Laufe der Zeit immer mehr unterschiedliche Hardware zur Verfügung, sodass Sie Ihre Anfrage später erneut versuchen können.

Regeln und Einschränkungen

Für Partitions-Placement-Gruppen gelten die folgenden Regeln:

- Eine Partition-Placement-Gruppe unterstützt maximal sieben Partitionen pro Availability Zone. Die Anzahl von Instances, die Sie in einer Partition-Placement-Gruppe starten können, ist nur durch die Begrenzungen in Ihrem Konto limitiert.
- Wenn Instances in einer Partitionsplatzierungsgruppe gestartet werden, EC2 versucht Amazon, die Instances gleichmäßig auf alle Partitionen zu verteilen. Amazon garantiert EC2 keine gleichmäßige Verteilung der Instances auf alle Partitionen.
- Eine Partition-Placement-Gruppe mit Dedicated Instances kann maximal zwei Partitionen umfassen.
- Kapazitätsreservierungen reservieren keine Kapazität in einer Partition-Placement-Gruppe.

Spread Placement-Gruppen

Eine Spread-Placement-Gruppe ist eine Gruppe von Instances, die jeweils auf einer bestimmten Hardware platziert werden.

Spread Placement-Gruppen werden für Anwendungen mit einer geringen Anzahl kritischer Instances empfohlen, die getrennt voneinander gehalten werden sollten. Das Launchen von Instances in einer Placement-Gruppe auf Spread-Ebene reduziert das Risiko gleichzeitiger Ausfälle, die auftreten können, wenn Instances dieselbe Ausstattung nutzen. Placement-Gruppen auf Spread-Ebene bieten Zugriff auf separate Hardware und eignen sich daher für die Vermischung von Instance-Typen oder das Launchen über eine Zeit hinweg.

Wenn Sie eine Instance in einer Spread-Placement-Gruppe starten und es nicht genügend eindeutige Hardware zur Erfüllung der Anforderung gibt, schlägt die Anforderung fehl. Amazon EC2 stellt im

Laufe der Zeit immer mehr unterschiedliche Hardware zur Verfügung, sodass Sie Ihre Anfrage später erneut versuchen können. Placement-Gruppen können Instances auf Racks oder Hosts verteilen. Verteilte Platzierungsgruppen auf Rackebene können in verschiedenen AWS Regionen und mehr verwendet werden AWS Outposts. Spread-Platzierungsgruppen auf Host-Ebene können AWS Outposts nur mit verwendet werden.

Spread-Placement-Gruppen auf Rack-Ebene

Das folgende Image zeigt sieben Instances in einer einzelnen Availability Zone, die in einer Spread Placement-Gruppe platziert sind. Die sieben Instances sind in sieben verschiedenen Racks untergebracht, wobei jedes Rack über ein eigenes Netzwerk und eine eigene Stromquelle verfügt.



Eine Spread-Placement-Gruppe auf Rack-Ebene kann mehrere Availability Zones in derselben Region umfassen. In einer Region kann eine Spread-Placement-Gruppe auf Rack-Ebene maximal sieben laufende Instances pro Availability Zone pro Gruppe haben. Ihre Spread-Placement-Gruppe auf Rack-Ebene kann so viele Instances aufnehmen, wie Sie Racks in Ihrer Outpost-Bereitstellung haben.

Spread-Placement-Gruppen auf Host-Ebene

Spread Placement-Gruppen auf Hostebene sind nur mit verfügbar AWS Outposts. Ihre Spread-Placement-Gruppe auf Host-Ebene kann so viele Instances aufnehmen, wie Sie Hosts in Ihrer Outpost-Bereitstellung haben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Platzierungsgruppen auf AWS Outposts”.

Regeln und Einschränkungen

Für Spread Placement-Gruppen gelten die folgenden Regeln:

- Eine Rack-Spread-Placement-Gruppen unterstützt maximal sieben laufende Instances pro Availability Zone. In einer Region mit drei Availability Zones können Sie beispielsweise insgesamt 21 Instances in der Gruppe ausführen, mit sieben Instances in jeder Availability Zone. Wenn Sie versuchen, eine achte Instance innerhalb derselben Availability Zone und in derselben Spread Placement-Gruppe zu starten, wird die Instance nicht gestartet. Wenn Sie mehr als sieben Instances in einer Availability Zone benötigen, empfehlen wir Ihnen, mehrere Spread-Placement-Gruppen zu verwenden. Die Verwendung mehrerer Spread-Placement-Gruppen garantiert nicht die Verteilung der Instances zwischen den Gruppen, stellt aber die Verteilung für jede Gruppe sicher, um den Einfluss von bestimmten Fehlerklassen zu begrenzen.
- Spread Placement-Gruppen werden für Dedicated Instances nicht unterstützt.
- Spread Placement-Gruppen auf Hostebene werden nur für Placement-Gruppen unterstützt, die aktiviert sind AWS Outposts. Eine Spread-Placement-Gruppe auf Host-Ebene kann so viele Instances aufnehmen, wie Sie Hosts in Ihrer Outpost-Bereitstellung haben.
- In einer Region kann eine Spread-Placement-Gruppe auf Rack-Ebene maximal sieben laufende Instances pro Availability Zone pro Gruppe haben. Mit AWS Outposts einer Spread-Platzierungsgruppe auf Rack-Ebene können so viele Instances untergebracht werden, wie Sie in Ihrer Outpost-Bereitstellung Racks haben.
- Kapazitätsreservierungen reservieren keine Kapazität in einer Spread-Placement-Gruppe.

Erstellen Sie eine Platzierungsgruppe für Ihre Instances EC2

Sie können eine Platzierungsgruppe verwenden, um die Platzierung von Instances im Verhältnis zueinander zu steuern. Nachdem Sie eine Platzierungsgruppe erstellt haben, können Sie Instances in der Platzierungsgruppe starten.

Einschränkung

Sie können in jeder Region maximal 500 Platzierungsgruppen pro Konto erstellen.

Console

Erstellen einer Platzierungsgruppe

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Placement Groups (Placement-Gruppen).
3. Wählen Sie Platzierungsgruppe erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für die Gruppe an.

5. Wählen Sie die Platzierungsstrategie für die Gruppe: Cluster, Spread oder Partition.

   Wenn Sie Spread wählen, müssen Sie die Spread-Ebene wählen: Rack oder Host.

   Wenn Sie Partition wählen, müssen Sie die Anzahl der Partitionen für die Gruppe eingeben.
6. (Optional) Um ein Tag hinzuzufügen, wählen Sie Neues Tag hinzufügen aus und geben Sie den Schlüssel und den Wert für das Tag ein.
7. Wählen Sie Create group (Gruppe erstellen) aus.

AWS CLI

Verwenden Sie den create-placement-group-Befehl.

Eine Cluster-Placement-Gruppe erstellen

Das folgende Beispiel erstellt eine Platzierungsgruppe, welche die `cluster`-Platzierungsstrategie verwendet, und wendet ein Tag mit dem Schlüssel von `purpose` und dem Wert von `production` an.

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name my-cluster \
    --strategy cluster \
    --tag-specifications 'ResourceType=placement-
group,Tags={Key=purpose,Value=production}'
```

So erstellen Sie eine Partition-Placement-Gruppe

Im folgenden Beispiel wird eine Platzierungsgruppe erstellt, welche die `partition`-Platzierungsstrategie verwendet und die fünf Partitionen mit dem `--partition-count`-Parameter angibt.

```
aws ec2 create-placement-group \
    --group-name HDFS-Group-A \
    --strategy partition \
    --partition-count 5
```

PowerShell

Verwenden Sie das New-EC2PlacementGroupCmdlet.

Eine Cluster-Placement-Gruppe erstellen

Im folgenden Beispiel wird eine Cluster-Platzierungsgruppe erstellt.

```
New-EC2PlacementGroup `
    -GroupName my-placement-group `
    -Strategy cluster
```

So erstellen Sie eine Partition-Placement-Gruppe

Im folgenden Beispiel wird eine Partitionsplatzierungsgruppe erstellt.

```
New-EC2PlacementGroup `
    -GroupName my-placement-group `
    -Strategy partition `
    -PartitionCount 5
```

Ändern Sie die Platzierung für eine EC2 Instanz

Sie können die Platzierungsgruppe für eine Instance wie folgt ändern:

- Eine Instance in eine Platzierungsgruppe verschieben
- Verschieben einer Instance von einer Platzierungsgruppe in eine andere
- Entfernen einer Instance aus einer Platzierungsgruppe

Anforderung

Bevor Sie die Platzierungsgruppe für eine Instance ändern können, muss sich die Instance im Zustand `stopped` befinden.

Console

Die Instance-Platzierung ändern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.

4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Instance Settings (Instance-Einstellungen) und Modify Instance Placement (Instance-Platzierung ändern).
5. Führen Sie für die Platzierungsgruppe einen der folgenden Schritte aus:
   - Um die Instance zu einer Platzierungsgruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Platzierungsgruppe aus.
   - Um die Instance von einer Platzierungsgruppe zu einer anderen zu verschieben wählen Sie die Platzierungsgruppe aus.
   - Um die Instance aus der Platzierungsgruppe zu entfernen, wählen Sie Keine aus.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

So verschieben Sie eine Instance in eine Platzierungsgruppe

Verwenden Sie den folgenden modify-instance-placement-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --group-name MySpreadGroup
```

So entfernen Sie eine Instance aus einer Platzierungsgruppe

Verwenden Sie den folgenden modify-instance-placement-Befehl. Wenn Sie eine leere Zeichenfolge für den Namen der Platzierungsgruppe angeben, wird die Instance aus ihrer aktuellen Platzierungsgruppe entfernt.

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --group-name ""
```

PowerShell

So verschieben Sie eine Instance in eine Platzierungsgruppe

Verwenden Sie das Edit-EC2InstancePlacementCmdlet mit dem Namen der Platzierungsgruppe.

```
Edit-EC2InstancePlacement `
    -InstanceId i-0123a456700123456 `
```

```
    -GroupName MySpreadGroup
```

So entfernen Sie eine Instance aus einer Platzierungsgruppe

Verwenden Sie das Edit-EC2InstancePlacementCmdlet mit einer leeren Zeichenfolge für den Namen der Platzierungsgruppe.

```
Edit-EC2InstancePlacement `
    -InstanceId i-0123a456700123456 `
    -GroupName ""
```

Erstellen einer Platzierungsgruppe

Wenn Sie eine Platzierungsgruppe ersetzen müssen oder nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Bevor Sie eine Platzierungsgruppe löschen können, darf sie keine Instances enthalten. Sie können die Instances beenden, sie in eine andere Platzierungsgruppe verschieben oder sie aus der Platzierungsgruppe entfernen.

Console

So löschen Sie eine Platzierungsgruppe

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Placement Groups (Placement-Gruppen).
3. Wählen Sie die Platzierungsgruppe aus und wählen Sie Aktionen, Löschen.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie **`Delete`** ein und wählen Sie dann Löschen aus.

AWS CLI

So löschen Sie eine Platzierungsgruppe

Verwenden Sie den delete-placement-group-Befehl.

```
aws ec2 delete-placement-group --group-name my-cluster
```

PowerShell

So löschen Sie eine Platzierungsgruppe

Verwenden Sie das Remove-EC2PlacementGroupCmdlet.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-cluster
```

Freigegebene Platzierungsgruppen

Durch die Freigabe von Platzierungsgruppen können Sie die Platzierung voneinander abhängiger Instances beeinflussen, die separaten AWS-Konten gehören. Ein Inhaber kann eine Platzierungsgruppe für mehrere Personen AWS-Konten oder innerhalb seiner Organisation gemeinsam nutzen. Ein Teilnehmer kann Instances in einer Platzierungsgruppe starten, die mit seinem -Konto geteilt wird.

Ein Besitzer einer Placement-Gruppe kann eine Placement-Gruppe für folgendes freigeben:

- Bestimmte AWS Konten innerhalb oder außerhalb seiner Organisation
- eine Organisationseinheit innerhalb seiner -Organisation
- seine gesamte -Organisation

Sie können VPC-Peering verwenden, um Instances zu verbinden, die separaten AWS Konten gehören, und die vollen Latenzvorteile nutzen, die Shared Cluster Placement-Gruppen bieten.

Inhalt

- Regeln und Einschränkungen
- Erforderliche Berechtigungen
- Freigeben in mehreren Availability Zones
- Freigeben von Platzierungsgruppen
- Freigabe der Platzierungsgruppe aufheben

Regeln und Einschränkungen

Die folgenden Regeln und Einschränkungen gelten, wenn Sie eine Placement-Gruppe freigeben oder wenn eine Placement-Gruppe mit Ihnen geteilt wird.

- Um eine Placement-Gruppe gemeinsam zu nutzen, müssen Sie sie in Ihrem AWS Konto besitzen. Sie können keine Platzierungsgruppe freigeben, die für Sie freigegeben wurde.

- Wenn Sie eine Partition- oder eine Spread-Placement-Gruppe freigeben, ändern sich die Placement-Gruppenlimits nicht. Eine freigegebene Partition-Placement-Gruppe unterstützt maximal sieben Partitionen pro Availability Zone, und eine freigegebene verteilte Spread-Placement-Gruppe unterstützt maximal sieben laufende Instances pro Availability Zone.
- Um eine Platzierungsgruppe für Ihre Organisation oder eine Organisationseinheit in Ihrer Organisation freigeben zu können, müssen Sie die Freigabe mit AWS Organizations aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben Ihrer AWS -Ressourcen.
- Wenn Sie die AWS Management Console zum Starten einer Instance verwenden, können Sie alle Placement-Gruppen auswählen, die für Sie freigegeben wurden. Wenn Sie die AWS CLI zum Starten einer Instance verwenden, müssen Sie eine gemeinsam genutzte Platzierungsgruppe anhand der ID und nicht anhand des Namens angeben. Sie können den Namen der Platzierungsgruppe nur verwenden, wenn Sie der Besitzer der freigegebenen Platzierungsgruppe sind.
- Sie sind dafür verantwortlich, die Ihnen gehörenden Instances in einer freigegebenen Placement-Gruppe zu verwalten.
- Sie können Instances und Kapazitätsreservierungen, die einer gemeinsam genutzten Platzierungsgruppe zugeordnet sind, Ihnen aber nicht gehören, nicht anzeigen oder ändern.
- Der Amazon-Ressourcenname (ARN) einer Platzierungsgruppe enthält die ID des Kontos, dem die Platzierungsgruppe gehört. Sie können den Konto-ID-Teil eines Platzierungsgruppen-ARN verwenden, um den Besitzer einer Platzierungsgruppe zu identifizieren, die mit Ihnen geteilt wird.

Erforderliche Berechtigungen

Um eine Platzierungsgruppe freigeben zu können, müssen Benutzer über Berechtigungen für die folgenden Aktionen verfügen:

- `ec2:PutResourcePolicy`
- `ec2:DeleteResourcePolicy`

Freigeben in mehreren Availability Zones

Um sicherzustellen, dass Ressourcen auf die Availability Zones einer Region verteilt sind, ordnen wir Availability Zones einzeln Namen für jedes Konto zu. Dies könnte zu in mehreren Konten unterschiedlich benannten Availability Zones führen. Beispielsweise hat die Availability Zone `us-east-1a` für Ihr AWS Konto möglicherweise nicht denselben Standort wie `us-east-1a` für ein anderes AWS Konto.

Um den Ort Ihrer Dedicated Hosts relativ zu Ihren Konten zu bestimmen, müssen Sie die Availability-Zone-ID (AZ-ID) verwenden. Die AZ-ID ist eine eindeutige, konsistente Kennung für eine Availability Zone innerhalb aller AWS -Konten. Beispielsweise ist `use1-az1` eine Availability-Zone-ID für die `us-east-1`-Region und ist derselbe Speicherort in jedem AWS -Konto. Weitere Informationen finden Sie unter AZ IDs.

Freigeben von Platzierungsgruppen

Um eine Placement-Gruppe freigeben zu können, müssen Sie diese einer Ressourcenfreigabe hinzufügen. Eine Ressourcenfreigabe ist eine AWS RAM Ressource, mit der Sie Ihre Ressourcen für mehrere AWS Konten gemeinsam nutzen können. Eine Ressourcenfreigabe gibt die freizugebenden Ressourcen und die Konsumenten an, für die sie freigegeben werden.

Wenn Sie Teil einer Organisation sind und die AWS Organizations gemeinsame Nutzung innerhalb Ihrer Organisation aktiviert ist, erhalten Verbraucher in Ihrer Organisation Zugriff auf die gemeinsame Platzierungsgruppe.

Wenn die Placement-Gruppe mit einem AWS Account außerhalb Ihrer Organisation geteilt wird, erhält der AWS Kontoinhaber eine Einladung, der Resource Share beizutreten. Sie können auf die freigegebene Placement-Gruppe zugreifen, nachdem sie die Einladung angenommen haben.

Sie können eine Placement-Gruppe für mehrere AWS Konten gemeinsam nutzen, indem Sie AWS Resource Access Manager. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Ressourcenfreigabe im AWS RAM -Benutzerhandbuch.

Freigabe der Platzierungsgruppe aufheben

Der Placement-Gruppenbesitzer kann die Freigabe einer freigegebenen Placement-Gruppe jederzeit aufheben. Wenn Sie die Freigabe einer freigegebenen Platzierungsgruppen aufheben, werden die folgenden Änderungen wirksam:

- Die AWS Konten, mit denen eine Placement-Gruppe gemeinsam genutzt wurde, können keine Instances mehr starten oder Kapazitäten reservieren.
- Alle Instances, die in einer gemeinsam genutzten Placement-Gruppe ausgeführt werden, werden von der Placement-Gruppe getrennt, sie werden jedoch weiterhin in Ihrem AWS Konto ausgeführt.
- Alle Kapazitätsreservierungen in einer Shared Placement-Gruppe werden von der Placement-Gruppe getrennt, stehen Ihnen aber weiterhin in Ihrem AWS Konto zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter Löschen einer Ressourcenfreigabe im AWS RAM - Benutzerhandbuch.

Platzierungsgruppen auf AWS Outposts

AWS Outposts ist ein vollständig verwalteter Service, der AWS Infrastruktur APIs, Dienste und Tools auf Kundenstandorte ausdehnt. Durch den lokalen Zugriff auf die AWS verwaltete Infrastruktur AWS Outposts können Kunden Anwendungen vor Ort mit denselben Programmierschnittstellen wie in AWS Regionen erstellen und ausführen und gleichzeitig lokale Rechen- und Speicherressourcen für geringere Latenz und lokale Datenverarbeitungsanforderungen nutzen.

Ein Outpost ist ein Pool von AWS Rechen- und Speicherkapazitäten, der am Standort eines Kunden bereitgestellt wird. AWS betreibt, überwacht und verwaltet diese Kapazität als Teil einer AWS Region.

Sie können Platzierungsgruppen auf Outposts erstellen, die Sie in Ihrem Konto angelegt haben. Auf diese Weise können Sie die Instances auf die zugrunde liegende Hardware auf einem Outpost an Ihrem Standort verteilen. Sie erstellen und verwenden Platzierungsgruppen auf Outposts auf die gleiche Weise wie Sie Platzierungsgruppen in regulären Availability Zones erstellen und verwenden. Wenn Sie eine Platzierungsgruppe mit einer Spread-Strategie auf einem Outpost erstellen, können Sie wählen, ob die Platzierungsgruppe Instances über Hosts oder Racks verteilt. Wenn Sie Instances auf Hosts verteilen, können Sie eine Spread-Strategie mit einem einzigen Rack-Outpost verwenden.

Überlegungen

- Ihre Spread-Placement-Gruppe auf Rack-Ebene kann so viele Instances aufnehmen, wie Sie Racks in Ihrer Outpost-Bereitstellung haben.
- Eine Spread-Placement-Gruppe auf Host-Ebene kann so viele Instances aufnehmen, wie Sie Hosts in Ihrer Outpost-Bereitstellung haben.

Voraussetzung

Sie müssen einen Outpost an Ihrem Standort installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Outpost erstellen und die Kapazität dafür bestellen im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.

So verwenden Sie eine Platzierungsgruppe für einen Outpost

1. Erstellen Sie ein Subnetz auf dem Outpost. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Subnetzes im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.

2. Erstellen Sie eine Platzierungsgruppe in der zugehörigen Region des Outposts. Wenn Sie eine Platzierungsgruppe mit einer Spread-Strategie erstellen, können Sie die Host- oder Rack-Spread-Ebene wählen, um zu bestimmen, wie die Gruppe Instances auf die zugrunde liegende Hardware Ihres Outposts verteilt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Erstellen einer Placement-Gruppe”.
3. Launchen Sie eine Instance in die Platzierungsgruppe. Wählen Sie für Subnet (Subnetz) das Subnetz aus, das Sie in Schritt 1 erstellt haben, und für Placement group name (Name der Placement-Gruppe), wählen Sie die Platzierungsgruppe aus, die Sie in Schritt 2 erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Launch an Instance on your Outpost (Starten einer Instance auf Ihrem Outpost) im AWS Outposts -Benutzerhandbuch.

Network Maximum Transmission Unit (MTU) für Ihre Instanz EC2

Die maximale Übertragungseinheit (MTU) einer Netzwerkverbindung ist die Größe (in Byte) des größten zulässigen Datenpakets, das über die Verbindung übergeben werden kann. Je größer die MTU einer Verbindung, desto mehr Daten können in einem einzelnen Paket übergeben werden. Ethernet-Rahmen bestehen aus dem Paket, also den eigentlichen Daten, die Sie senden, sowie aus den dazugehörigen Netzwerk-Overhead-Informationen.

Ethernet-Frames können in verschiedenen Formaten vorkommen, wobei das gängigste Format das standardmäßige Ethernet v2-Frameformat ist. Es unterstützt einen MTU-Wert von 1 500. Dies ist die größte unterstützte Ethernet-Paketgröße in den meisten Bereichen des Internets. Der maximal unterstützte MTU-Wert für eine Instance hängt von deren Instance-Typ ab.

Alle EC2 Instance-Typen unterstützen 1500 MTU.

Inhalt

- Jumbo-Frames (9001 MTU)
- Path MTU Discovery
- Legen Sie die MTU für Ihre EC2 Amazon-Instances fest
- Fehlerbehebung

Jumbo-Frames (9001 MTU)

Mit Jumbo-Frames können Sie die Größe der Nutzlast pro Paket erhöhen und so den Prozentsatz des Pakets erhöhen, bei dem es sich nicht um Paket-Overhead handelt. Bei Jumbo-Frames werden

weniger Pakete benötigt, um dieselbe Menge nutzbarer Daten zu senden. Für bestimmte Arten von Datenverkehr gelten jedoch die folgenden maximalen Nutzlasten:

MTU-Limit 1500 Byte

- Datenverkehr über ein Internet-Gateway
- Datenverkehr über VPN-Verbindungen
- Verkehr zwischen AWS Regionen, sofern kein Transit-Gateway verwendet wird

MTU-Limit 8500 Byte

- Datenverkehr über eine regionsübergreifende VPC-Peering-Verbindung

Wenn Pakete ihr MTU-Limit überschreiten, werden sie fragmentiert oder sie werden verworfen, wenn das `Don't Fragment` Flag im IP-Header gesetzt ist.

Jumbo-Frames sollten für Internet-Datenverkehr bzw. für Datenverkehr, der eine VPC verlässt, nur mit Vorsicht verwendet werden. Pakete werden durch zwischengeschaltete Systeme fragmentiert, sodass dieser Datenverkehr verlangsamt wird. Um Jumbo-Frames innerhalb einer VPC zu verwenden und dabei den Datenverkehr, der aus der VPC gesendet werden soll, nicht zu verlangsamen, können Sie die MTU-Größe nach Route konfigurieren oder mehrere Elastic Network-Schnittstellen mit unterschiedlichen MTU-Größen und Routen verwenden.

Bei Instances, die sich gemeinsam innerhalb einer Cluster Placement-Gruppe befinden, helfen Jumbo-Frames dabei, den maximal möglichen Netzwerkdurchsatz zu ermöglichen, und werden für diese Zwecke empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter Platzierungsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instances.

Sie können Jumbo Frames für den Datenverkehr zwischen Ihren VPCs und Ihren lokalen Netzwerken über verwenden. AWS Direct ConnectWeitere Informationen und Informationen zur Überprüfung der Jumbo-Frame-Fähigkeit finden Sie unter MTU for private virtual interfaces or transit virtual interfaces (MTU for private virtual interfaces) oder Transit Virtual Interfaces im Benutzerhandbuch.AWS Direct Connect

Alle Instance-Typen der aktuellen Generation unterstützen Jumbo Frames. Die folgenden Instance-Typen der vorherigen Generation unterstützen Jumbo-Frames: A1, C3, I2, M3 und R3.

Zugehörige Ressourcen

- Für NAT-Gateways siehe NAT-Gateway Grundlagen im Amazon VPC Benutzerhandbuch.
- Für Transit-Gateways, siehe Maximale Übertragungseinheit im Benutzerhandbuch für Amazon VPC Transit Gateways.
- Für lokale Zonen siehe Überlegungen im AWS Benutzerhandbuch für lokale Zonen.
- Weitere Informationen finden Sie unter Maximale Übertragungseinheit im AWS Wavelength Benutzerhandbuch. AWS Wavelength
- Informationen zu Outposts finden Sie im AWS Outposts -Benutzerhandbuch unter Anforderungen an die maximale Übertragungseinheit von Service Link.

Path MTU Discovery

Path MTU Discovery (PMTUD) wird verwendet, um den Pfad-MTU-Wert zwischen zwei Geräten zu ermitteln. Die Pfad-MTU ist die maximale Paketgröße, die auf dem Pfad zwischen dem sendenden Host und dem empfangenden Host unterstützt wird. Wenn es im Netzwerk zwischen zwei Hosts unterschiedliche MTU-Größen gibt, ermöglicht PMTUD dem empfangenden Host, mit einer ICMP-Nachricht für den ursprünglichen Host zu antworten. Diese ICMP-Nachricht weist den Ursprungshost an, die niedrigste MTU-Größe mit dem Netzwerkpfad zu verwenden und die Anforderung erneut zu senden. Ohne diese Verhandlung können Paketverluste auftreten, da die Anforderung für den empfangenden Host zu groß ist, um sie akzeptieren zu können.

Wenn IPv4 beispielsweise ein Host ein Paket sendet, das größer als die MTU des empfangenden Hosts oder die MTU eines Geräts auf dem Pfad ist, verwirft der empfangende Host oder das empfangende Gerät das Paket und gibt dann die folgende ICMP-Meldung zurück: `Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set` (Typ 3, Code 4). Dies weist den übertragenden Host an, die Nutzlast in mehrere kleinere Pakete aufzuteilen und diese dann erneut zu übertragen.

Das IPv6 Protokoll unterstützt keine Fragmentierung im Netzwerk. Wenn ein Host ein Paket sendet, das größer als die MTU des empfangenden Hosts ist bzw. das größer als die MTU eines Geräts auf dem Pfad ist, löscht der empfangende Host bzw. das Gerät das Paket und gibt dann die folgende ICMP-Meldung zurück: `ICMPv6 Packet Too Big (PTB)` (Typ 2). Dies weist den übertragenden Host an, die Nutzlast in mehrere kleinere Pakete aufzuteilen und diese dann erneut zu übertragen.

Verbindungen, die über Komponenten wie NAT-Gateways und Load Balancer hergestellt werden, werden automatisch verfolgt. Das bedeutet, dass die Verfolgung von Sicherheitsgruppen für

ausgehende Verbindungsversuche automatisch aktiviert wird. Wenn Verbindungen automatisch verfolgt werden oder die Sicherheitsgruppenregeln eingehenden ICMP-Datenverkehr zulassen, können Sie PMTUD-Antworten erhalten.

Hinweis: Der ICMP-Datenverkehr kann auch dann blockiert werden, wenn der Datenverkehr auf Ebene der Sicherheitsgruppe zulässig ist, z. B. wenn ein Eintrag in der Liste der Netzwerkzugriffskontrolle den ICMP-Verkehr zum Subnetz verhindert.

> **Important**
>
> Path MTU Discovery garantiert nicht, dass Jumbo-Frames nicht von einigen Routern verworfen werden. Ein Internet-Gateway in Ihrer VPC leitet nur Pakete mit bis zu 1 500 Byte weiter. Für Internet-Datenverkehr empfehlen sich Pakete mit einem MTU-Wert von 1 500.

Informationen zu MTU-Regeln für NAT-Gateways finden Sie unter Maximum Transmission Unit (MTU) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch. Informationen zu MTU-Regeln für Transit-Gateways finden Sie unter Maximum Transmission Unit (MTU) im AWS -Transit-Gateway-Benutzerhandbuch.

Legen Sie die MTU für Ihre EC2 Amazon-Instances fest

Die maximale Übertragungseinheit (MTU) einer Netzwerkverbindung ist die Größe (in Byte) des größten zulässigen Datenpakets, das über die Verbindung übergeben werden kann. Alle EC2 Amazon-Instances unterstützen Standard-Frames (1500 MTU) und alle Instance-Typen der aktuellen Generation unterstützen Jumbo-Frames (9001 MTU).

Sie können die MTU für Ihre EC2 Amazon-Instances und die Pfad-MTU zwischen Ihrer Instance und einem anderen Host anzeigen und Ihre Instances so konfigurieren, dass sie entweder Standard- oder Jumbo-Frames verwenden.

Aufgaben

- Überprüfen des Pfad-MTU-Werts zwischen zwei Hosts
- Überprüfen Sie die MTU für Ihre Instance
- Die MTU für Ihre Instance einstellen

Überprüfen des Pfad-MTU-Werts zwischen zwei Hosts

Sie können den Pfad der MTU zwischen Ihrer EC2 Instance und einem anderen Host überprüfen. Sie können einen DNS-Namen oder eine IP-Adresse als Ziel angeben. Wenn das Ziel eine andere EC2 Instance ist, stellen Sie sicher, dass deren Sicherheitsgruppe eingehenden UDP-Verkehr zulässt.

Welches Verfahren Sie verwenden, hängt vom Betriebssystem der Instance ab.

Linux-Instances

Führen Sie den tracepath Befehl auf Ihrer Instance aus, um den Pfad der MTU zwischen Ihrer EC2 Instance und dem angegebenen Ziel zu überprüfen. Dieser Befehl ist Teil des `iputils`-Pakets, das standardmäßig in vielen Linux-Distributionen verfügbar ist.

In diesem Beispiel wird der Pfad MTU zwischen der EC2 Instanz und überprüft. `amazon.com`

```
[ec2-user ~]$ tracepath amazon.com
```

In dieser Beispielausgabe ist die Pfad-MTU 1 500.

```
 1?: [LOCALHOST]     pmtu 9001
 1:  ip-172-31-16-1.us-west-1.compute.internal (172.31.16.1)   0.187ms pmtu 1500
 1:  no reply
 2:  no reply
 3:  no reply
 4:  100.64.16.241 (100.64.16.241)                              0.574ms
 5:  72.21.222.221 (72.21.222.221)                             84.447ms asymm 21
 6:  205.251.229.97 (205.251.229.97)                           79.970ms asymm 19
 7:  72.21.222.194 (72.21.222.194)                             96.546ms asymm 16
 8:  72.21.222.239 (72.21.222.239)                             79.244ms asymm 15
 9:  205.251.225.73 (205.251.225.73)                           91.867ms asymm 16
...
31:  no reply
     Too many hops: pmtu 1500
     Resume: pmtu 1500
```

Windows-Instances

Überprüfen Sie der Pfad-MTU mit mturoute

1. Laden Sie mturoute.exe es von https://elifulkerson.com/projects/mturoute.php auf Ihre EC2 Instance herunter.

2. Öffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster und wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie mturoute.exe heruntergeladen haben.
3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Pfad der MTU zwischen Ihrer EC2 Instance und dem angegebenen Ziel zu überprüfen. In diesem Beispiel wird die Pfad-MTU zwischen der EC2 Instanz und überprüft. `www.elifulkerson.com`

   ```
   .\mturoute.exe www.elifulkerson.com
   ```

   In dieser Beispielausgabe ist die Pfad-MTU 1 500.

   ```
   * ICMP Fragmentation is not permitted. *
   * Speed optimization is enabled. *
   * Maximum payload is 10000 bytes. *
   + ICMP payload of 1472 bytes succeeded.
   - ICMP payload of 1473 bytes is too big.
   Path MTU: 1500 bytes.
   ```

Überprüfen Sie die MTU für Ihre Instance

Sie können die MTU für Ihre Instance überprüfen. Einige Instances sind so konfiguriert, dass sie Jumbo-Frames nutzen, während andere für die Nutzung von Standard-Framegrößen konfiguriert sind.

Welches Verfahren Sie verwenden, hängt vom Betriebssystem der Instance ab.

Linux-Instances

So überprüfen Sie die MTU-Einstellung auf einer Linux-Instance

Führen Sie den folgenden ip Befehl auf Ihrer EC2 Instance aus. Wenn die primäre Netzwerkschnittstelle nicht `eth0` ist, ersetzen Sie `eth0` durch Ihre Netzwerkschnittstelle.

```
[ec2-user ~]$ ip link show eth0
```

*mtu 9001*Zeigt in dieser Beispielausgabe an, dass die Instanz Jumbo-Frames verwendet.

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP mode
 DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 02:90:c0:b7:9e:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Windows-Instances

Die Vorgehensweise, die Sie verwenden, ist vom Treiber auf Ihrer Instance abhängig.

ENA driver

Version 2.1.0 und höher

Verwenden Sie den folgenden Get-NetAdapterAdvancedProperty Befehl auf Ihrer EC2 Instance, um den MTU-Wert abzurufen. Verwenden Sie den Platzhalter (Sternchen), um alle Ethernet-Namen abzurufen. Überprüfen Sie die Ausgabe für den Schnittstellennamen `*JumboPacket`. Der Wert 9015 bedeutet, dass Jumbo-Frames aktiviert sind. Jumbo-Frames sind standardmäßig deaktiviert.

```
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet*"
```

Version 1.5 und früher

Verwenden Sie den folgenden Get-NetAdapterAdvancedProperty Befehl auf Ihrer EC2 Instance, um den MTU-Wert abzurufen. Überprüfen Sie die Ausgabe für den Schnittstellennamen `MTU`. Ein Wert von 9001 zeigt an, dass Jumbo-Frames aktiviert sind. Jumbo-Frames sind standardmäßig deaktiviert.

```
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"
```

Intel SRIOV 82599 driver

Verwenden Sie den folgenden Get-NetAdapterAdvancedProperty Befehl auf Ihrer EC2 Instance, um den MTU-Wert abzurufen. Überprüfen Sie den Eintrag für die Schnittstelle mit dem Namen `*JumboPacket`. Ein Wert von 9014 zeigt an, dass Jumbo-Frames aktiviert sind. (Beachten Sie, dass in der MTU-Größe der Header und die Nutzlast enthalten sind.) Jumbo-Frames sind standardmäßig deaktiviert.

```
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet"
```

AWS PV driver

Verwenden Sie den folgenden Befehl auf Ihrer EC2 Instance, um den MTU-Wert abzurufen. Der Name der Schnittstelle kann hiervon abweichen. Suchen Sie in der Ausgabe nach einem Eintrag mit dem Namen „Ethernet“, „Ethernet 2“ oder „Local Area Connection“. Sie benötigen den Namen

der Schnittstelle, um Jumbo-Frames zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ein Wert von 9001 zeigt an, dass Jumbo-Frames aktiviert sind.

```
netsh interface ipv4 show subinterface
```

Die MTU für Ihre Instance einstellen

Sie möchte vielleicht Jumbo-Frames für Netzwerk-Datenverkehr innerhalb Ihrer VPC und Standard-Frames für Internet-Datenverkehr nutzen. Ganz gleich, welcher Anwendungsfall auf Sie zutrifft: Wir empfehlen Ihnen, sicherzustellen, dass Ihre Instance wie erwartet funktioniert.

Welches Verfahren Sie verwenden, hängt vom Betriebssystem der Instance ab.

Linux-Instances

So legen Sie den MTU-Wert auf einer Linux-Instance fest

1. Führen Sie den folgenden ip-Befehl in Ihrer Instance aus. Er setzt den gewünschten MTU-Wert auf 1 500, aber Sie können stattdessen auch 9 001 verwenden. Wenn die primäre Netzwerkschnittstelle nicht vorhanden ist`eth0`, `eth0` ersetzen Sie sie durch die tatsächliche Netzwerkschnittstelle.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo ip link set dev eth0 mtu 1500
   ```

2. (Optional) Um die MTU-Netzwerkeinstellung nach einem Neustart beizubehalten, müssen Sie die folgenden Konfigurationsdateien je nach verwendetem Betriebssystem ändern.

   - Amazon Linux 2023 — Ändern Sie den `[Link]` Abschnitt der Konfigurationsdatei. Die Standardkonfigurationsdatei ist`/usr/lib/systemd/network/80-ec2.network`, oder Sie können jede benutzerdefinierte Konfigurationsdatei aktualisieren, die in/run/systemd/network/erstellt wurde, wobei der Dateiname *`priority interface`* -.network lautet. Weitere Informationen finden Sie unter Networking Service in der Amazon Linux-Dokumentation.

     ```
     MTUBytes=1500
     ```

   - Amazon Linux 2 — Fügen Sie der `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-`*`eth0`* Datei die folgende Zeile hinzu:

     ```
     MTU=1500
     ```

Fügen Sie der Datei `/etc/dhcp/dhclient.conf` die folgende Zeile hinzu:

```
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers, domain-name,
 domain-search, domain-name-servers, host-name, nis-domain, nis-servers, ntp-
servers;
```

- Andere Linux-Distributionen — Konsultieren Sie deren spezifische Dokumentation.

3. (Optional) Starten Sie Ihre Instance neu und vergewissern Sie sich, dass die MTU-Einstellung korrekt ist.

Windows-Instances

Die Vorgehensweise, die Sie verwenden, ist vom Treiber auf Ihrer Instance abhängig.

ENA driver

Sie können die MTU mit dem Geräte-Manager oder dem Set-NetAdapterAdvancedProperty-Befehl in Ihrer Instance ändern.

Version 2.1.0 und höher

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Jumbo-Frames zu aktivieren.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 9015
```

Um Jumbo-Frames zu deaktivieren, verwenden Sie den folgenden Befehl.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 1514
```

Version 1.5 und früher

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Jumbo-Frames zu aktivieren.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "MTU" -
RegistryValue 9001
```

Um Jumbo-Frames zu deaktivieren, verwenden Sie den folgenden Befehl.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "MTU" -
RegistryValue 1500
```

Intel SRIOV 82599 driver

Sie können die MTU mit dem Geräte-Manager oder dem Set-NetAdapterAdvancedProperty-Befehl in Ihrer Instance ändern.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Jumbo-Frames zu aktivieren.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 9014
```

Um Jumbo-Frames zu deaktivieren, verwenden Sie den folgenden Befehl.

```
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet" -RegistryKeyword "*JumboPacket" -
RegistryValue 1514
```

AWS PV driver

Sie können die MTU mit dem netsh-Befehl auf Ihrer Instance ändern. Sie können die MTU-Einstellung nicht mit dem Geräte-Manager ändern.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Jumbo-Frames zu aktivieren.

```
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=9001
```

Um Jumbo-Frames zu deaktivieren, verwenden Sie den folgenden Befehl.

```
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1500
```

Fehlerbehebung

Wenn bei der Verwendung von Jumbo Frames Verbindungsprobleme zwischen Ihrer EC2 Instance und einem Amazon Redshift-Cluster auftreten, finden Sie im Amazon Redshift Management Guide weitere Informationen unter Abfragen, die hängen zu bleiben und manchmal den Cluster nicht zu erreichen.

Virtuelle private Clouds für Ihre EC2 Instanzen

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ermöglicht es Ihnen, ein virtuelles Netzwerk in Ihrem eigenen logisch isolierten Bereich innerhalb der AWS Cloud zu definieren, das als virtuelle private Cloud oder VPC bezeichnet wird. Sie können AWS Ressourcen wie EC2 Amazon-Instances in den Subnetzen Ihrer VPC erstellen. Ihre VPC ist einem herkömmlichen Netzwerk sehr ähnlich, das Sie möglicherweise in Ihrem eigenen Rechenzentrum betreiben, bietet jedoch die Vorteile, die mit der Nutzung der skalierbaren Infrastruktur von AWS einhergehen. Sie können Ihre VPC konfigurieren. Dazu ist es möglich, den IP-Adressbereich auszuwählen, Subnetze zu erstellen sowie Routing-Tabellen, Netzwerk-Gateways und Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren. Sie können Instances in Ihrer VPC mit dem Internet oder Ihrem eigenen Rechenzentrum verbinden.

Inhalt

- Ihre Standardeinstellung VPCs
- Nicht standardmäßig VPCs
- Internetzugang
- Gemeinsam genutzte Subnetze
- IPv6-nur Subnetze

Ihre Standardeinstellung VPCs

Wenn Sie Ihr AWS Konto erstellen, erstellen wir in jeder Region eine Standard-VPC. Eine Standard-VPC ist eine VPC, die bereits vorkonfiguriert und betriebsbereit ist. In jeder Standard-VPC gibt es beispielsweise ein Standardsubnetz für jede Availability Zone, ein an die VPC angeschlossenes Internet-Gateway und eine Route in der Haupt-Routing-Tabelle, die den gesamten Datenverkehr (0.0.0.0/0) an das Internet-Gateway sendet. Sie können die Konfiguration Ihrer Standardkonfiguration nach VPCs Bedarf ändern. Sie können beispielsweise Subnetze und Routing-Tabellen hinzufügen.



Nicht standardmäßig VPCs

Anstatt eine Standard-VPC für Ihre Ressourcen zu verwenden, können Sie Ihre eigene VPC erstellen, wie unter Erstellen einer VPC im Amazon VPC-Benutzerhandbuch beschrieben wird.

Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Erstellung einer VPC für Ihre EC2 Instances beachten sollten.

- Sie können den Standardvorschlag für den CIDR-Block verwenden oder den IPv4 CIDR-Block eingeben, der für Ihre Anwendung oder Ihr Netzwerk erforderlich ist.
- Erstellen Sie Subnetze in mehreren Availability Zones, um eine hohe Verfügbarkeit zu erzielen.
- Wenn Ihre Instances über das Internet zugänglich sein müssen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn sich Ihre Instances in einem öffentlichen Subnetz befinden können, fügen Sie öffentliche Subnetze hinzu. Lassen Sie beide DNS-Optionen aktiviert. Optional können Sie jetzt oder später private Subnetze hinzufügen.
- Wenn sich Ihre Instances in einem privaten Subnetz befinden müssen, fügen Sie nur private Subnetze hinzu. Sie können ein NAT-Gateway hinzufügen, um den Instances in den privaten Subnetzen Internetzugang zu ermöglichen. Wenn Ihre Instances ein erhebliches Volumen an Datenverkehr über Availability Zones hinweg senden oder empfangen, erstellen Sie ein NAT-Gateway in jeder Availability Zone. Andernfalls können Sie ein NAT-Gateway in nur einer der Availability Zones erstellen und Instances starten, die zonenübergreifenden Datenverkehr in derselben Availability Zone wie das NAT-Gateway senden oder empfangen.

Internetzugang

Instances, die in einem Standardsubnetz in einer Standard-VPC gestartet werden, haben Zugriff auf das Internet. Standardmäßig VPCs sind sie so konfiguriert, dass sie öffentliche IP-Adressen und DNS-Hostnamen zuweisen, und die Haupt-Routing-Tabelle ist mit einer Route zu einem an die VPC angeschlossenen Internet-Gateway konfiguriert.

Für Instances, die Sie in nicht standardmäßigen Subnetzen starten VPCs, können Sie eine der folgenden Optionen verwenden, um sicherzustellen, dass die Instances, die Sie in diesen Subnetzen starten, Zugriff auf das Internet haben:

- Konfigurieren Sie ein Internet-Gateway. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden mit dem Internet über ein Internet-Gateway im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
- Konfigurieren Sie ein öffentliches NAT-Gateway. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf das Internet aus einem privaten Subnetz im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Gemeinsam genutzte Subnetze

Beachten Sie beim Starten von EC2 Instances in gemeinsam genutzten VPC-Subnetzen Folgendes:

- Teilnehmer können Instances in einem freigegebenen Subnetz ausführen, indem sie die ID des freigegebenen Subnetzes angeben. Die Teilnehmer müssen alle von ihnen angegebenen Netzwerkschnittstellen besitzen.

- Teilnehmer können Instances, die sie in einem freigegebenen Subnetz erstellt haben, starten, anhalten, beenden und beschreiben. Teilnehmer können Instances, die vom VPC-Eigentümer in einem freigegebenen Subnetz erstellt wurden, nicht starten, anhalten, beenden oder beschreiben.
- VPC-Eigentümer können Instances, die von Teilnehmern in einem freigegebenen Subnetz erstellt wurden, nicht starten, anhalten, beenden oder beschreiben.
- Teilnehmer können mithilfe von Instance Connect Endpoint eine Verbindung zu einer EC2 Instanz in einem gemeinsam genutzten Subnetz herstellen. Der Teilnehmer muss den EC2 Instance Connect-Endpunkt im gemeinsam genutzten Subnetz erstellen. Teilnehmer können keinen EC2 Instance Connect-Endpoint verwenden, den der VPC-Besitzer im gemeinsam genutzten Subnetz erstellt hat.

Informationen zu gemeinsam genutzten EC2 Amazon-Ressourcen finden Sie im Folgenden:

- the section called “Gemeinsame Nutzung von AMI mit einer Organisation oder OU verwalten”
- the section called “Freigegebene Kapazitätsreservierungen”
- the section called “Freigegebene Platzierungsgruppen”
- Kontoübergreifendes Amazon EC2 Dedicated Host-Sharing

Weitere Informationen zu freigegebenen Subnetzen finden Sie unter Freigeben Ihrer VPC für andere Konten im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

IPv6-nur Subnetze

Eine EC2 Instance, die in einem IPv6 Nur-only-Subnetz gestartet wird, erhält eine IPv6 Adresse, aber keine Adresse. IPv4 Bei allen Instances, die Sie in einem IPv6 Nur-Only-Subnetz starten, muss es sich um Nitro-basierte Instances handeln.

Sicherheit bei Amazon EC2

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einem Rechenzentrum und einer Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das Modell der übergreifenden Verantwortlichkeit beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der AWS . Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für Amazon gelten EC2, finden Sie unter AWS Services im Bereich nach Compliance-Programm AWS .
- Sicherheit in der Cloud – Ihre Verantwortlichkeit umfasst die folgenden Bereiche.
  - Steuern des Netzwerkzugriffs auf Ihre Instances, z. B. durch die Konfiguration Ihrer VPC und Ihrer Sicherheitsgruppen. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern des Netzwerkverkehrs.
  - Verwaltung der Anmeldedaten, die für die Verbindung mit Ihren Instances verwendet werden.
  - Verwaltung des Gastbetriebssystems und der Software, die für das Gastbetriebssystem bereitgestellt werden, einschließlich Updates und Sicherheitspatches. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung von Updates für EC2 Amazon-Instances.
  - Konfigurieren der IAM-Rollen, die an die Instance angehängt sind, und die mit diesen Rollen verknüpften Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Rollen für Amazon EC2.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Nutzung von Amazon anwenden können EC2. Es zeigt Ihnen, wie Sie Amazon konfigurieren EC2 , um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie lernen auch, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, die Ihnen helfen, Ihre EC2 Amazon-Ressourcen zu überwachen und zu sichern.

Inhalt

- Datenschutz bei Amazon EC2
- Infrastruktursicherheit bei Amazon EC2

- Resilienz bei Amazon EC2
- Konformitätsvalidierung für Amazon EC2
- Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon EC2
- Verwaltung von Updates für EC2 Amazon-Instances
- Bewährte Methoden für die Sicherheit in Windows-Instances
- EC2 Amazon-Schlüsselpaare und EC2 Amazon-Instances
- EC2 Amazon-Sicherheitsgruppen für Ihre EC2 Instances
- NitroTPM für Amazon-Instances EC2
- Credential Guard für Windows-Instances
- Greifen EC2 Sie über einen VPC-Endpunkt mit Schnittstelle auf Amazon zu

Datenschutz bei Amazon EC2

Das AWS Modell der gilt für den Datenschutz in Amazon Elastic Compute Cloud. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz. Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Wird verwendet SSL/TLS , um mit AWS Ressourcen zu kommunizieren. Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein AWS CloudTrail. Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter Arbeiten mit CloudTrail Pfaden im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.

- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3.

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit Amazon EC2 oder anderen zusammenarbeiten und die Konsole AWS CLI, API oder AWS-Services verwenden AWS SDKs. Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Inhalt

- Datensicherheit bei Amazon EBS
- Verschlüsselung im Ruhezustand
- Verschlüsselung während der Übertragung

Datensicherheit bei Amazon EBS

Amazon-EBS-Volumes werden Ihnen als unformatierte Blockgeräte präsentiert. Diese logischen Geräte werden in der EBS-Infrastruktur erstellt und der Amazon-EBS-Service stellt sicher, dass die Geräte vor jeder (Wieder-)Verwendung durch einen Kunden logisch leer sind (d. h. die Rohblöcke werden auf Null gesetzt oder enthalten kryptografische pseudozufällige Daten).

Wenn Prozeduren erfordern, dass alle Daten mit einer bestimmten Methode gelöscht werden, entweder nach oder vor der Verwendung (oder beidem), wie z. B. in DoD 5220.22-M (National Industrial Security Program Operating Manual) oder NIST 800-88 (Guidelines for Media Sanitization), ist das in Amazon EBS entsprechend möglich. Diese Aktivität auf Blockebene wird auf die zugrunde liegenden Speichermedien im Amazon EBS-Service übertragen.

Verschlüsselung im Ruhezustand

EBS-Datenträger

Die Amazon EBS-Verschlüsselung ist eine Verschlüsselungslösung für Ihre EBS-Volumes und -Snapshots. Es benutzt AWS KMS keys. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Verschlüsselung im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

[Windows-Instances] Sie können auch Microsoft EFS- und NTFS-Berechtigungen für die Verschlüsselung auf Ordner- und Dateiebene verwenden.

Instance-Speicher-Volumes

Die Daten auf NVMe Instance-Speicher-Volumes werden mit einer XTS-AES-256-Verschlüsselung verschlüsselt, die auf einem Hardwaremodul auf der Instance implementiert ist. Die Schlüssel, die zur Verschlüsselung von Daten verwendet werden, die auf lokal angeschlossene NVMe Speichergeräte geschrieben werden, werden pro Kunde und pro Volume vergeben. Die Schlüssel werden vom Hardwaremodul generiert, das für AWS -Personal unzugänglich ist, und befinden sich nur in diesem. Die Verschlüsselungsschlüssel werden vernichtet, wenn die Instance angehalten oder beendet wird, und können nicht wiederhergestellt werden. Sie können diese Verschlüsselung nicht deaktivieren und keine eigenen Verschlüsselungsschlüssel bereitstellen.

Die Daten auf HDD-Instance-Speichervolumes auf H1-, D3- und D3en-Instances werden mit XTS-AES-256 und Einmalschlüsseln verschlüsselt.

Wenn Sie eine Instance anhalten, in den Ruhezustand versetzen oder beenden, wird jeder Speicherblock im Instance-Speicher-Volume zurückgesetzt. Deshalb ist der Zugriff auf Ihre Daten nicht über den Instance-Speicher einer anderen Instance möglich.

Arbeitsspeicher

Die Speicherverschlüsselung ist auf den folgenden Instances aktiviert:

- Instances mit AWS Graviton2-Prozessoren oder neueren Graviton-Prozessoren unterstützen die AWS Always-On-Speicherverschlüsselung. Die Verschlüsselungsschlüssel werden sicher im Hostsystem generiert, verlassen das Hostsystem nicht und werden zerstört, wenn der Host neu gestartet oder heruntergefahren wird. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -Graviton-Processors.
- Instances mit skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 3. Generation (Ice Lake), z. B. M6i-Instances, und skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der 4. Generation (Sapphire Rapids), z. B. M7i-Instances. Diese Prozessoren unterstützen eine immer aktive Speicherverschlüsselung mit Intel Total Memory Encryption (TME).
- Instances mit AMD-EPYC-Prozessoren der 3. Generation (Milan), z. B. M6a-Instances, und AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation (Genoa), z. B. M7a-Instances. Diese Prozessoren

unterstützen eine immer aktive Speicherverschlüsselung mit AMD Secure Memory Encryption (SME). Instances mit AMD-EPYC-Prozessoren der 3. Generation (Milan) unterstützen auch AMD Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (SEV-SNP).

Verschlüsselung während der Übertragung

Verschlüsselung auf physischer Ebene

Alle Daten, die über das AWS globale Netzwerk zwischen AWS Regionen fließen, werden auf der physischen Ebene automatisch verschlüsselt, bevor sie gesicherte Einrichtungen verlassen. AWS Der gesamte Datenverkehr zwischen beiden AZs ist verschlüsselt. Zusätzliche Verschlüsselungsebenen, einschließlich der in diesem Abschnitt aufgeführten, bieten möglicherweise zusätzlichen Schutz.

Verschlüsselung bereitgestellt durch Amazon-VPC-Peering und regionsübergreifendem Peering in Transit Gateway

Der gesamte regionsübergreifende Datenverkehr, der Amazon-VPC- und Transit-Gateway-Peering verwendet, wird automatisch massenverschlüsselt, wenn er eine Region verlässt. Auf der physischen Ebene wird automatisch eine zusätzliche Verschlüsselungsebene für den gesamten Datenverkehr bereitgestellt, bevor er AWS gesicherte Einrichtungen verlässt, wie bereits in diesem Abschnitt erwähnt.

Verschlüsselung zwischen den Instances

AWS bietet sichere und private Konnektivität zwischen EC2 Instanzen aller Typen. Darüber hinaus verwenden einige Instance-Typen die Offload-Funktionen der zugrunde liegenden Nitro-System-Hardware, um den Datenverkehr während der Übertragung zwischen Instances automatisch zu verschlüsseln. Diese Verschlüsselung verwendet AEAD-Algorithmen (Authenticated Encryption with Associated Data) mit 256-Bit-Verschlüsselung. Es gibt keine Auswirkungen auf die Netzwerkleistung. Um diese zusätzliche Verschlüsselung des Datenverkehrs während der Übertragung zwischen Instances zu unterstützen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:

- Die Instances verwenden die folgenden Instance-Typen:
  - Allgemeiner Zweck: M5dn, M5n, M5Zn, M6a, M6i, M6id, M6idn, M6in, M7a, M7g, M7gd, M7i, M7i-Flex, M8g, M8gd
  - Computeroptimiert: C5n, C6a, C6Gn, C6i, C6id, C6in, C7a, C7g, C7gd, C7gn, C7i, C7i-Flex, C8g, C8gd, C8gn

  - Speicheroptimiert: R5dn, R5n, R6a, R6i, R6idn, R6in, R6id, R7a, R7g, R7gd, R7i, R7iz, R8g, R8gd, U-3tb1, U-6tb1, U-9 tb1, U-12 tb1, U-18 tb1, U-24 tB1, U7i-6 TB, u7i-6 TB, u7i-8 TB, U7i-12 TB, U7-in-16 TB, U7-in-24 TB, U7in-32 TB, U7in-H-32 TB, X2IDN, X2iEDN, X2IEZN, X8G
  - Speicheroptimiert: D3, D3en, i3EN, i4G, i4I, i7I, i7Ie, i8G, i4GN, IS4Gen
  - Beschleunigtes Rechnen: DL1 DL2q,, F2, G4ad, G4dn, G5, G6, G6e, Gr6, Inf1, Inf2, P3dn, P4d, P4de, P5, P5e, P5en, P6-B200, GB2 P6e-0, Trn1, Trn1n, Trn2, Trn2u, VT1
  - Datenverarbeitung in Hochleistung: Hpc6a, Hpc6id, Hpc7a, Hpc7g
- Die Instances befinden sich in derselben Region.
- Die Instances befinden sich in derselben VPC oder per Peering VPCs, und der Datenverkehr wird nicht über ein virtuelles Netzwerkgerät oder einen virtuellen Netzwerkdienst wie einen Load Balancer oder ein Transit-Gateway geleitet.

Auf der physischen Ebene wird automatisch eine zusätzliche Verschlüsselungsebene für den gesamten Datenverkehr bereitgestellt, bevor er AWS gesicherte Einrichtungen verlässt, wie bereits in diesem Abschnitt erwähnt.

So zeigen Sie die Instance-Typen an, die den Datenverkehr während des Transitverkehrs zwischen Instances mithilfe von AWS CLI verschlüsseln

Verwenden Sie den folgenden describe-instance-types-Befehl.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=network-info.encryption-in-transit-supported,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

Verschlüsselung von und zu AWS Outposts

Ein Outpost stellt spezielle Netzwerkverbindungen her, die als Dienstlinks zu seiner AWS Heimatregion bezeichnet werden, und optional private Konnektivität zu einem von Ihnen angegebenen VPC-Subnetz. Der gesamte Datenverkehr über diese Verbindung ist vollständig verschlüsselt. Weitere Informationen finden Sie unter Konnektivität über Service-Links und Verschlüsselung während der Übertragung im AWS Outposts Benutzerhandbuch.

Verschlüsselung des Fernzugriffs

Die SSH- und RDP-Protokolle bieten sichere Kommunikationskanäle für den Fernzugriff auf Ihre Instances, sei es direkt oder über EC2 Instance Connect. Der Fernzugriff auf Ihre Instances mithilfe

von AWS Systems Manager Session Manager oder Run Command wird mit TLS 1.2 verschlüsselt, und Anfragen zum Herstellen einer Verbindung werden mit Sigv4 signiert und von authentifiziert und autorisiert. AWS Identity and Access Management

Es liegt in Ihrer Verantwortung, ein Verschlüsselungsprotokoll wie Transport Layer Security (TLS) zu verwenden, um sensible Daten bei der Übertragung zwischen Clients und Ihren EC2 Amazon-Instances zu verschlüsseln.

(Windows-Instances) Stellen Sie sicher, dass Sie nur verschlüsselte Verbindungen zwischen EC2 Instances und den AWS API-Endpunkten oder anderen sensiblen Remote-Netzwerkdiensten zulassen. Sie können dies über eine ausgehende Sicherheitsgruppe oder Windows-Firewall-Regeln erzwingen.

Infrastruktursicherheit bei Amazon EC2

Als verwalteter Service ist Amazon Elastic Compute Cloud durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz der Infrastruktur finden Sie unter AWS Cloud-Sicherheit. Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrastruktursicherheit finden Sie unter Infrastructure Protection in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um EC2 über das Netzwerk auf Amazon zuzugreifen. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Transport Layer Security (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Verschlüsselungs-Suiten mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Außerdem müssen Anforderungen mit einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Zugriffsschlüssel signiert sein, der einem IAM-Prinzipal zugeordnet ist. Alternativ können Sie mit AWS Security Token Service (AWS STS) temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, um die Anforderungen zu signieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Infrastructure Protection in the Security Pillar — AWS Well-Architected Framework.

Netzwerkisolierung

Eine Virtual Private Cloud (VPC) ist ein virtuelles Netzwerk in Ihrem eigenen logisch isolierten Bereich in der AWS Cloud. Verwenden Sie VPCs es separat, um die Infrastruktur nach Arbeitslast oder organisatorischer Einheit zu isolieren.

Ein Subnetz ist ein Bereich von IP-Adressen in einer VPC. Wenn Sie eine Instance starten, starten Sie sie in einem Subnetz in Ihrer VPC. Verwenden Sie Subnetze, um Ihre Anwendungsschichten (z. B. Web, Anwendung und Datenbank) innerhalb einer einzelnen VPC zu isolieren. Verwenden Sie für Ihre Instances private Subnetze, wenn Sie nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein sollen.

Um die EC2 Amazon-API von Ihrer VPC aus mit privaten IP-Adressen aufzurufen, verwenden Sie AWS PrivateLink. Weitere Informationen finden Sie unter Greifen EC2 Sie über einen VPC-Endpunkt mit Schnittstelle auf Amazon zu.

Isolierung auf physischen Hosts

Verschiedene EC2 Instances auf demselben physischen Host sind voneinander isoliert, als ob sie sich auf separaten physischen Hosts befinden würden. Der Hypervisor isoliert CPU und Speicher, und den Instances werden virtualisierte Festplatten anstelle des Zugriffs auf die Datenträger bereitgestellt.

Wenn Sie eine Instance stoppen oder beenden, wird der ihr zugewiesene Speicher vom Hypervisor gesäubert (mit Null überschrieben), bevor er einer neuen Instance zugewiesen wird. Jeder Speicherblock wird zurückgesetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten nicht unbeabsichtigt einer anderen Instance zugänglich gemacht werden.

Netzwerk-MAC-Adressen werden Instanzen von der AWS Netzwerkinfrastruktur dynamisch zugewiesen. IP-Adressen werden Instanzen entweder dynamisch von der AWS Netzwerkinfrastruktur zugewiesen oder von einem EC2 Administrator über authentifizierte API-Anfragen zugewiesen. Das AWS Netzwerk ermöglicht es Instanzen, Datenverkehr nur von der MAC- und den ihnen zugewiesenen IP-Adressen zu senden. Andernfalls wird der Datenverkehr unterbrochen.

Standardmäßig kann eine Instance keinen Datenverkehr empfangen, der nicht speziell an sie gerichtet ist. Wenn Sie in Ihrer Instance Network Address Translation (NAT)-, Routing- oder Firewall-Services ausführen müssen, können Sie die Überprüfung der Quelle/des Ziel für die Netzwerkschnittstelle deaktivieren.

Steuern des Netzwerkverkehrs

Ziehen Sie die folgenden Optionen zur Steuerung des Netzwerkverkehrs zu Ihren EC2 Instances in Betracht:

- Beschränken Sie den Zugriff auf Ihre Instances über Sicherheitsgruppen. Konfigurieren Sie Regeln, die den minimal erforderlichen Netzwerkverkehr zulassen. Sie können beispielsweise den Datenverkehr nur aus den Adressbereichen Ihres Unternehmensnetzwerks oder nur für bestimmte Protokolle, wie HTTPS, zulassen. Lassen Sie für Windows-Instances Windows-Verwaltungsverkehr und minimale ausgehende Verbindungen zu.
- Nutzen Sie Sicherheitsgruppen als primären Mechanismus zur Steuerung des Netzwerkzugriffs auf EC2 Amazon-Instances. Verwenden Sie das Netzwerk bei Bedarf ACLs sparsam, um eine zustandslose, grobkörnige Netzwerksteuerung zu gewährleisten. Sicherheitsgruppen sind vielseitiger als Netzwerke, ACLs da sie in der Lage sind, statusbehaftete Pakete zu filtern und Regeln zu erstellen, die auf andere Sicherheitsgruppen verweisen. Das Netzwerk ACLs kann jedoch als sekundäre Kontrolle wirksam sein, wenn es darum geht, eine bestimmte Teilmenge des Datenverkehrs zu blockieren oder hochrangige Schutzmechanismen für Subnetze bereitzustellen. Da Netzwerke ACLs für ein ganzes Subnetz gelten, können sie auch so verwendet werden, als ob defense-in-depth eine Instance versehentlich ohne die richtige Sicherheitsgruppe gestartet wird.
- [Windows-Instances] Verwalten Sie die Windows-Firewall-Einstellungen mithilfe von Gruppenrichtlinienobjekten (GPO) zentral, um die Netzwerksteuerelemente weiter zu verbessern. Kunden verwenden die Windows-Firewall häufig, um den Netzwerkverkehr besser zu erkennen und Sicherheitsgruppenfilter zu ergänzen, indem sie erweiterte Regeln erstellen, um den Zugriff auf bestimmte Anwendungen auf das Netzwerk zu blockieren oder den Datenverkehr von einer Teilmenge der IP-Adressen zu filtern. Beispielsweise kann die Windows-Firewall den Zugriff auf die IP-Adresse des EC2 Metadatendienstes auf bestimmte Benutzer oder Anwendungen beschränken. Alternativ kann ein öffentlicher Service Sicherheitsgruppen verwenden, um den Datenverkehr auf bestimmte Ports zu beschränken, und die Windows-Firewall, um eine Liste explizit blockierter IP-Adressen zu führen.
- Verwenden Sie für Ihre Instances private Subnetze, wenn Sie nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein sollen. Verwenden Sie einen Bastions-Host oder ein NAT-Gateway für den Internetzugriff von einer Instance in einem privaten Subnetz.
- [Windows-Instanzen] Verwenden Sie sichere Verwaltungsprotokolle wie RDP-Kapselung über. SSL/TLS. The Remote Desktop Gateway Quick Start provides best practices for deploying remote desktop gateway, including configuring RDP to use SSL/TLS

- [Windows-Instanzen] Verwenden Sie Active Directory oder AWS Directory Service , um den interaktiven Benutzer- und Gruppenzugriff auf Windows-Instanzen streng und zentral zu steuern und zu überwachen und lokale Benutzerberechtigungen zu vermeiden. Vermeiden Sie auch die Verwendung von Domain-Administratoren und erstellen Sie stattdessen detailliertere, anwendungsspezifische rollenbasierte Konten. Just Enough Administration (JEA) ermöglicht die Verwaltung von Änderungen an Windows-Instances ohne interaktiven oder Administratorzugriff. Darüber hinaus ermöglicht JEA Unternehmen, den administrativen Zugriff auf die Teilmenge der PowerShell Windows-Befehle zu sperren, die für die Instanzverwaltung erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwaltung des Zugriffs auf Amazon auf Betriebssystemebene EC2“ im Whitepaper AWS Security Best Practices.
- [Windows-Instances] Systemadministratoren sollten Windows-Konten mit eingeschränktem Zugriff für tägliche Aktivitäten verwenden und den Zugriff nur erhöhen, wenn dies erforderlich ist, um bestimmte Konfigurationsänderungen durchzuführen. Greifen Sie darüber hinaus nur auf Windows-Instances direkt zu, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Nutzen Sie stattdessen zentrale Konfigurationsmanagementsysteme wie EC2 Run Command, Systems Center Configuration Manager (SCCM), Windows PowerShell DSC oder Amazon EC2 Systems Manager (SSM), um Änderungen an Windows-Server zu übertragen.
- Konfigurieren Sie Amazon VPC-Subnetz-Routingtabellen mit den minimal erforderlichen Netzwerkrouten. Platzieren Sie beispielsweise nur EC2 Amazon-Instances, die direkten Internetzugang benötigen, in Subnetzen mit Routen zu einem Internet-Gateway und platzieren Sie nur EC2 Amazon-Instances, die direkten Zugriff auf interne Netzwerke benötigen, in Subnetzen mit Routen zu einem virtuellen privaten Gateway.
- Erwägen Sie die Verwendung zusätzlicher Sicherheitsgruppen oder Netzwerkschnittstellen, um den Datenverkehr der EC2 Amazon-Instance-Verwaltung getrennt vom regulären Anwendungsdatenverkehr zu kontrollieren und zu prüfen. Dieser Ansatz ermöglicht es Kunden, spezielle IAM-Richtlinien für die Änderungssteuerung zu implementieren, wodurch Änderungen an Sicherheitsgruppenregeln oder automatisierten Regelverifizierungsskripts leichter geprüft werden können. Mehrere Netzwerk-Schnittstellen bieten außerdem zusätzliche Optionen zur Steuerung des Netzwerkdatenverkehrs, einschließlich der Möglichkeit, Host-basierte Routing-Richtlinien zu erstellen oder verschiedene VPC-Subnetz-Routing-Regeln basierend auf einer einem Subnetz zugewiesenen Netzwerkschnittstelle zu nutzen.
- Verwenden Sie AWS Virtual Private Network oder AWS Direct Connect , um private Verbindungen von Ihren Remote-Netzwerken zu Ihren herzustellen VPCs. Weitere Informationen finden Sie unter Network-to-Amazon VPC-Konnektivitätsoptionen.

- Verwenden Sie VPC Flow-Protokolle, um den Datenverkehr zu überwachen, der Ihre Instances erreicht.
- Verwenden Sie den GuardDuty Malware-Schutz, um verdächtiges Verhalten zu identifizieren, das auf bösartige Software auf Ihren Instances hindeutet, die Ihre Arbeitslast gefährden, Ressourcen für böswillige Zwecke wiederverwenden und sich unbefugten Zugriff auf Ihre Daten verschaffen könnte.
- Verwenden Sie GuardDuty Runtime Monitoring, um potenzielle Bedrohungen für Ihre Instanzen zu identifizieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter So funktioniert Runtime Monitoring mit EC2 Amazon-Instances.
- Verwenden Sie AWS Security Hub, Reachability Analyzer oder Network Access Analyzer, um zu überprüfen, ob Ihre Instances unbeabsichtigt auf das Netzwerk zugreifen können.
- Verwenden Sie EC2 Instance Connect, um mithilfe von Secure Shell (SSH) eine Verbindung zu Ihren Instances herzustellen, ohne SSH-Schlüssel teilen und verwalten zu müssen.
- Verwenden Sie AWS Systems Manager Session Manager, um entfernt auf Ihre Instances zuzugreifen, anstatt eingehende SSH-Ports zu öffnen und SSH-Schlüssel RDP-Ports zu verwalten.
- Verwenden Sie AWS Systems Manager Run Command, um allgemeine administrative Aufgaben zu automatisieren, anstatt eine Verbindung zu Ihren Instances herzustellen.
- [Windows-Instances] Viele der Windows-Betriebssystemrollen und Microsoft-Geschäftsanwendungen bieten außerdem erweiterte Funktionalität wie Bereichsbeschränkungen für IP-Adressen in IIS, TCP/IP-Filterrichtlinien in Microsoft SQL Server und Verbindungsfilterrichtlinien in Microsoft Exchange. Netzwerkeinschränkungsfunktionalität innerhalb der Anwendungsebene kann zusätzliche Verteidigungsebenen für kritische Geschäftsanwendungsserver bereitstellen.

Amazon VPC unterstützt zusätzliche Netzwerksicherheitskontrollen wie Gateways, Proxyserver und Netzwerküberwachungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontrollieren des Datenverkehrs im Benutzerhandbuch von Amazon VPC.

Resilienz bei Amazon EC2

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf AWS Regionen und Availability Zones. Regionen stellen mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones bereit, die über hoch redundante Netzwerke mit niedriger Latenz und hohen Durchsätzen verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch

Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser hoch verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Falls Sie Ihre Daten oder Anwendungen über größere geografische Distanzen hinweg replizieren müssen, verwenden Sie AWS -Local Zones. Eine AWS lokale Zone ist eine Erweiterung einer AWS Region in geografischer Nähe zu Ihren Benutzern. Local Zones haben ihre eigenen Verbindungen mit dem Internet und unterstützen AWS Direct Connect. Wie alle AWS Regionen sind AWS Local Zones vollständig von anderen AWS Zonen isoliert.

Wenn Sie Ihre Daten oder Anwendungen in einer AWS lokalen Zone replizieren müssen, AWS empfiehlt es sich, eine der folgenden Zonen als Failover-Zone zu verwenden:

- Eine andere Local Zone
- Eine Availability Zone in der Region, bei der es sich nicht um die übergeordnete Zone handelt. Sie können den describe-availability-zonesBefehl verwenden, um die übergeordnete Zone anzuzeigen.

Weitere Informationen zu AWS Regionen und Availability Zones finden Sie unter AWS Globale Infrastruktur.

Zusätzlich zur AWS globalen Infrastruktur EC2 bietet Amazon die folgenden Funktionen zur Unterstützung Ihrer Datenstabilität:

- AMIs Regionsübergreifendes Kopieren
- Kopieren von EBS-Snapshots über Regionen hinweg
- Automatisierung mit EBS-Unterstützung AMIs mithilfe von Amazon Data Lifecycle Manager
- Automatisierung von EBS-Snapshots mit Amazon Data Lifecycle Manager
- Aufrechterhaltung des Zustands und der Verfügbarkeit Ihrer Flotte mithilfe von Amazon EC2 Auto Scaling
- Verteilung des eingehenden Datenverkehrs auf mehrere Instances in einer einzigen Availability Zone oder mehreren Availability Zones mit Elastic Load Balancing

Konformitätsvalidierung für Amazon EC2

Informationen darüber, ob AWS-Service ein AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt, finden Sie unter Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services

unter . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter AWS Compliance-Programme AWS .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter Berichte herunterladen unter .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- Compliance und Governance im Bereich Sicherheit – In diesen Anleitungen für die Lösungsimplementierung werden Überlegungen zur Architektur behandelt. Außerdem werden Schritte für die Bereitstellung von Sicherheits- und Compliance-Features beschrieben.
- Referenz für berechtigte HIPAA-Services – Listet berechtigte HIPAA-Services auf. Nicht alle AWS-Services sind HIPAA-fähig.
- AWS Compliance-Ressourcen — Diese Sammlung von Arbeitsmappen und Leitfäden gilt möglicherweise für Ihre Branche und Ihren Standort.
- AWS Leitfäden zur Einhaltung von Vorschriften für Kunden — Verstehen Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung aus dem Blickwinkel der Einhaltung von Vorschriften. In den Leitfäden werden die bewährten Verfahren zur Sicherung zusammengefasst AWS-Services und die Leitlinien den Sicherheitskontrollen in verschiedenen Frameworks (einschließlich des National Institute of Standards and Technology (NIST), des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) und der International Organization for Standardization (ISO)) zugeordnet.
- Evaluierung von Ressourcen anhand von Regeln im AWS Config Entwicklerhandbuch — Der AWS Config Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- AWS Security Hub— Dies AWS-Service bietet einen umfassenden Überblick über Ihren internen Sicherheitsstatus. AWS Security Hub verwendet Sicherheitskontrollen, um Ihre AWS -Ressourcen zu bewerten und Ihre Einhaltung von Sicherheitsstandards und bewährten Methoden zu überprüfen. Die Liste der unterstützten Services und Kontrollen finden Sie in der Security-Hub-Steuerelementreferenz.
- Amazon GuardDuty — Dies AWS-Service erkennt potenzielle Bedrohungen für Ihre Workloads AWS-Konten, Container und Daten, indem es Ihre Umgebung auf verdächtige und böswillige Aktivitäten überwacht. GuardDuty kann Ihnen helfen, verschiedene Compliance-Anforderungen wie PCI DSS zu erfüllen, indem es die in bestimmten Compliance-Frameworks vorgeschriebenen Anforderungen zur Erkennung von Eindringlingen erfüllt.

- AWS Audit Manager— Auf diese AWS-Service Weise können Sie Ihre AWS Nutzung kontinuierlich überprüfen, um das Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften und Industriestandards zu vereinfachen.

Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon EC2

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service , den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um EC2 Amazon-Ressourcen zu verwenden. IAM ist ein Programm AWS-Service , das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Ihre Sicherheitsdaten identifizieren Sie gegenüber Diensten in AWS und gewähren Ihnen Zugriff auf AWS Ressourcen, wie z. B. Ihre EC2 Amazon-Ressourcen. Sie können Funktionen von Amazon EC2 und IAM verwenden, um anderen Benutzern, Diensten und Anwendungen die Nutzung Ihrer EC2 Amazon-Ressourcen zu ermöglichen, ohne Ihre Sicherheitsinformationen weiterzugeben. Sie können IAM verwenden, um zu kontrollieren, wie andere Benutzer Ressourcen in Ihren nutzen AWS-Konto, und Sie können Sicherheitsgruppen verwenden, um den Zugriff auf Ihre EC2 Amazon-Instances zu kontrollieren. Sie können wählen, ob Sie die vollständige oder eingeschränkte Nutzung Ihrer EC2 Amazon-Ressourcen zulassen möchten.

Wenn Sie ein Entwickler sind, können Sie IAM-Rollen verwenden, um die Sicherheitsnachweise zu verwalten, die für die Anwendungen erforderlich sind, die Sie auf Ihren EC2 Instances ausführen. Nachdem Sie Ihrer Instance eine IAM-Rolle zugewiesen haben, können Ihre Anwendungen, die auf der Instance ausgeführt werden, die Anmeldeinformationen vom Instance Metadata Service (IMDS) abrufen.

Bewährte Methoden für den Schutz Ihrer AWS Ressourcen mithilfe von IAM finden Sie unter Bewährte Sicherheitsmethoden in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Identitätsbasierte Richtlinien für Amazon EC2
- Beispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-API
- Beispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-Konsole
- AWS verwaltete Richtlinien für Amazon EC2
- IAM-Rollen für Amazon EC2

Identitätsbasierte Richtlinien für Amazon EC2

Standardmäßig sind Benutzer nicht berechtigt, EC2 Amazon-Ressourcen zu erstellen oder zu ändern oder Aufgaben mithilfe der EC2 Amazon-API, der EC2 Amazon-Konsole oder der CLI auszuführen. Damit Benutzer Ressourcen erstellen oder ändern und Aufgaben ausführen können, müssen Sie IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung zur Verwendung der spezifischen Ressourcen und API-Aktionen gewähren, die sie benötigen. Anschließend fügen Sie diese Richtlinien den Benutzern, Gruppen oder IAM-Rollen an, die diese Berechtigungen benötigen.

Wenn Sie eine Richtlinie einem Benutzer, einer Benutzergruppe oder einer Rolle zuweisen, kann diese dem Benutzer die Berechtigung zur Durchführung der angegebenen Aufgaben auf den angegebenen Ressourcen gewähren oder verweigern. Weitere allgemeine Informationen zu IAM-Richtlinien finden Sie unter Berechtigungen und Richtlinien in IAM im IAM-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zur Verwaltung und Erstellung von IAM-Richtlinien finden Sie unter IAM-Richtlinien verwalten.

Eine IAM-Richtlinie muss Berechtigungen zur Nutzung einer oder mehrerer EC2 Amazon-Aktionen gewähren oder verweigern. Zudem muss die Richtlinie die Ressourcen benennen, die für diese Aktion verwendet werden dürfen. Dabei kann es sich um alle Ressourcen oder ggf. auch um bestimmte Ressourcen handeln. Eine Richtlinie kann auch Bedingungen enthalten, die für eine Ressource gelten.

Zunächst können Sie überprüfen, ob die AWS verwalteten Richtlinien für Amazon Ihren EC2 Anforderungen entsprechen. Sie können aber Ihre eigenen benutzerdefinierten Richtlinien erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “AWS verwaltete Richtlinien”.

Inhalt

- Richtliniensyntax
- Aktionen für Amazon EC2
- Unterstützte Berechtigungen auf Ressourcenebene für Amazon-API-Aktionen EC2
- Amazon-Ressourcennamen (ARNs) für Amazon EC2
- Zustandsschlüssel für Amazon EC2
- Den Zugriff mithilfe des attributbasierten Zugriffs steuern
- Gewähren von Berechtigungen für Benutzer, Gruppen und Rollen
- Prüfen, ob Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügen

Richtliniensyntax

Eine IAM-Richtlinie ist ein JSON-Dokument, das eine oder mehrere Anweisungen enthält. Jede Anweisung ist folgendermaßen strukturiert.

```
{
  "Statement":[{
    "Effect":"effect",
    "Action":"action",
    "Resource":"arn",
    "Condition":{
      "condition":{
        "key":"value"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Eine Anweisung kann aus verschiedenen Elementen bestehen:

- Effect: Der effect-Wert kann `Allow` oder `Deny` lauten. -Benutzer verfügen standardmäßig nicht über die Berechtigung zur Verwendung von Ressourcen und API-Aktionen. Daher werden alle Anfragen abgelehnt. Dieser Standardwert kann durch eine explizite Zugriffserlaubnis überschrieben werden. Eine explizite Zugriffsverweigerung überschreibt jedwede Zugriffserlaubnis.
- Action: Mit action wird die API-Aktion spezifiziert, für die Sie Berechtigungen erteilen oder verweigern. Weitere Informationen zur Spezifizierung von action finden Sie unter Aktionen für Amazon EC2.
- Resource: Die von einer Aktion betroffene Ressource. Bei einigen EC2 Amazon-API-Aktionen können Sie bestimmte Ressourcen in Ihre Richtlinie aufnehmen, die durch die Aktion erstellt oder geändert werden können. Sie legen eine Ressource unter Verwendung eines Amazon-Ressourcennamens (ARN) oder eines Platzhalters (*) fest, um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Berechtigungen auf Ressourcenebene für Amazon-API-Aktionen EC2 .
- Condition: Bedingungen sind optional. Mit ihrer Hilfe können Sie bestimmen, wann Ihre Richtlinie wirksam ist. Weitere Informationen zur Angabe von Bedingungen für Amazon EC2 finden Sie unterZustandsschlüssel für Amazon EC2.

Weitere Informationen zu Richtlinienanforderungen finden Sie in der IAM-JSON-Richtlinienreferenz im IAM-Benutzerhandbuch. Beispiele für IAM-Richtlinienerklärungen für Amazon finden Sie EC2 unterBeispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-API.

Aktionen für Amazon EC2

In einer IAM-Richtlinienanweisung können Sie jede API-Aktion von jedem Service, der IAM unterstützt, angeben. Verwenden Sie für Amazon EC2 das folgende Präfix mit dem Namen der API-Aktion:`ec2:`. Zum Beispiel `ec2:RunInstances` und `ec2:CreateImage`.

Um mehrere Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie folgendermaßen mit Kommas:

```
"Action": ["ec2:action1", "ec2:action2"]
```

Sie können auch mehrere Aktionen mittels Platzhaltern angeben. Beispielsweise können Sie alle Aktionen festlegen, deren Name mit dem Wort "Describe" beginnt:

```
"Action": "ec2:Describe*"
```

> **Note**
>
> Derzeit unterstützen die Amazon EC2 Describe* API-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene. Weitere Informationen zu Berechtigungen auf Ressourcenebene für Amazon finden Sie EC2 unter. Identitätsbasierte Richtlinien für Amazon EC2

Um alle EC2 Amazon-API-Aktionen anzugeben, verwenden Sie den Platzhalter * wie folgt:

```
"Action": "ec2:*"
```

Eine Liste der EC2 Amazon-Aktionen finden Sie unter Von Amazon definierte Aktionen EC2 in der Service Authorization Reference.

Unterstützte Berechtigungen auf Ressourcenebene für Amazon-API-Aktionen EC2

Berechtigungen auf Ressourcenebene bedeutet, dass Sie angeben können, für welche Ressourcen die Benutzer Aktionen ausführen dürfen. Amazon EC2 bietet teilweise Unterstützung für

Berechtigungen auf Ressourcenebene. Das bedeutet, dass Sie für bestimmte EC2 Amazon-Aktionen steuern können, wann Benutzer diese Aktionen verwenden dürfen, basierend auf Bedingungen, die erfüllt sein müssen, oder auf bestimmten Ressourcen, die Benutzer verwenden dürfen. Zum Beispiel können Sie Benutzern die Berechtigungen erteilen, Instances zu starten, aber nur für einen bestimmten Typ und nur mithilfe eines bestimmten AMI.

Um eine Ressource in einer IAM-Richtlinienanweisung anzugeben, verwenden Sie deren Amazon-Ressourcennamen (ARN). Mehr Informationen zur Angabe des ARN-Werts erhalten Sie unter Amazon-Ressourcennamen (ARNs) für Amazon EC2. Wenn eine API-Aktion einzelne Personen nicht unterstützt ARNs, müssen Sie einen Platzhalter (*) verwenden, um anzugeben, dass alle Ressourcen von der Aktion betroffen sein können.

Tabellen, die angeben, welche EC2 Amazon-API-Aktionen Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, ARNs sowie die Bedingungsschlüssel, die Sie in einer Richtlinie verwenden können, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon. EC2

Denken Sie daran, dass Sie in den IAM-Richtlinien, die Sie für Amazon-API-Aktionen verwenden, tagbasierte Berechtigungen auf Ressourcenebene anwenden können. EC2 Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Kontrolle darüber, welche Ressourcen ein Benutzer erstellen, ändern oder verwenden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen.

Amazon-Ressourcennamen (ARNs) für Amazon EC2

Jede IAM-Richtlinienerklärung gilt für die Ressourcen, die Sie mithilfe ihrer ARNs angeben.

Ein ARN weist die folgende generelle Syntax auf:

```
arn:aws:[service]:[region]:[account-id]:resourceType/resourcePath
```

Service nicht zulässig

Der Service (z. B. `ec2`)

Region

Die Region für die Ressource (z. B. `us-east-1`)

account-id

Die AWS Konto-ID ohne Bindestriche (z. B.). `123456789012`

RessourcenTyp

Der Typ der Ressource (z. B. `instance`)

resourcePath

Ein Pfad zur Identifizierung der Ressource. Sie können in den Pfaden das Platzhalterzeichen Sternchen (*) verwenden.

Verwenden Sie beispielsweise den ARN wie folgt, um eine bestimmte Instance (`i-1234567890abcdef0`) in der Anweisung anzugeben.

```
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
```

Sie können auch alle Instances angeben, die zu einem bestimmten Konto gehören, indem Sie das Platzhalterzeichen (*) folgendermaßen hinzufügen.

```
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/*"
```

Sie können auch alle EC2 Amazon-Ressourcen angeben, die zu einem bestimmten Konto gehören, indem Sie den Platzhalter * wie folgt verwenden.

```
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:*"
```

Um alle Ressourcen anzugeben oder falls eine bestimmte API-Aktion dies nicht unterstützt ARNs, verwenden Sie den Platzhalter * im `Resource` Element wie folgt.

```
"Resource": "*"
```

Viele EC2 Amazon-API-Aktionen beinhalten mehrere Ressourcen. Beispielsweise fügt `AttachVolume` ein Amazon-EBS-Volume an eine Instance an, sodass ein Benutzer über Berechtigungen zum Verwenden des Volumes und der Instance verfügen muss. Um mehrere Ressourcen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie wie folgt ARNs durch Kommas.

```
"Resource": ["arn1", "arn2"]
```

Eine Liste von ARNs vier EC2 Amazon-Ressourcen finden Sie unter Von Amazon definierte Ressourcentypen EC2.

Zustandsschlüssel für Amazon EC2

In einer Richtlinienanweisung können Sie optional Bedingungen angeben, mit denen gesteuert wird, wann die Richtlinie in Kraft tritt. Jede Bedingung enthält ein oder mehrere Schlüssel-Wert-Paare. Bei Bedingungsschlüsseln muss die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden. Wir haben AWS globale Bedingungsschlüssel sowie zusätzliche servicespezifische Bedingungsschlüssel definiert.

Eine Liste der servicespezifischen Bedingungsschlüssel für Amazon EC2 finden Sie unter Bedingungsschlüssel für Amazon EC2. Amazon implementiert EC2 auch die AWS globalen Bedingungsschlüssel. Für weitere Informationen vgl. In allen Anforderungen verfügbare Informationen im IAM-Benutzerhandbuch.

Alle EC2 Amazon-Aktionen unterstützen die Tasten `aws:RequestedRegion` und `ec2:Region` Condition. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Beschränken des Zugriffs auf eine bestimmte Region.

Verwenden Sie die `Condition`-Anweisung, um einen Bedingungsschlüssel in Ihrer IAM-Richtlinie zu verwenden. Die folgende Richtlinie gewährt Benutzern beispielsweise die Berechtigung, eingehende und ausgehende Regeln für jede Sicherheitsgruppe hinzuzufügen und zu entfernen. Der `ec2:Vpc`-Bedingungsschlüssel wird verwendet, um anzugeben, dass diese Aktionen nur für Sicherheitsgruppen in einer bestimmten VPC ausgeführt werden können.

```
{
"Version": "2012-10-17",
  "Statement":[{
    "Effect":"Allow",
    "Action": [
       "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
       "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
       "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
       "ec2:RevokeSecurityGroupEgress"],
     "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:vpc/vpc-11223344556677889"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Wenn Sie mehrere Bedingungen oder mehrere Schlüssel in einer einzelnen Bedingung angeben, werden diese mit einer logischen UND-Operation ausgewertet. Wenn Sie eine einzelne Bedingung mit mehreren Werten für einen Schlüssel angeben, wird die Bedingung mit einer logischen ODER-Operation ausgewertet. Damit die Berechtigungen erteilt werden, müssen alle Bedingungen erfüllt sein.

Bei der Angabe von Bedingungen können Sie auch Platzhalter verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und Tags (Markierungen) im IAM-Benutzerhandbuch.

> **Important**
>
> Einige API-Aktionen verwenden mehrere Ressourcen. Viele Bedingungsschlüssel sind jedoch ressourcenspezifisch. Wenn Sie eine Richtlinie mit einem Bedingungsschlüssel schreiben, legen Sie über das `Resource`-Element der Anweisung fest, für welche Ressource der Bedingungsschlüssel gültig ist. Andernfalls verhindert die Richtlinie möglicherweise, dass Benutzer die Aktion überhaupt ausführen, da die Bedingungsprüfung für die Ressourcen fehlschlägt, auf die der Bedingungsschlüssel nicht zutrifft. Wenn Sie keine Ressource angeben möchten oder über das `Action`-Element Ihrer Richtlinie mehrere API-Aktionen hinzugefügt haben, müssen Sie mit dem `...IfExists`-Bedingungstyp sicherstellen, dass der Bedingungsschlüssel für die Ressourcen, die ihn nicht verwenden, ignoriert wird. Weitere Informationen finden Sie unter... IfExists Bedingungen im IAM-Benutzerhandbuch.

Bedingungsschlüssel

- ec2:Attribute-Bedingungsschlüssel
- ec2:ResourceID-Bedingungsschlüssel
- ec2:SourceInstanceARN-Bedingungsschlüssel

ec2:Attribute-Bedingungsschlüssel

Der `ec2:Attribute`-Bedingungsschlüssel kann für Bedingungen verwendet werden, die den Zugriff nach einem Attribut einer Ressource filtern.

Dieser Bedingungsschlüssel unterstützt nur Eigenschaften eines primitiven Datentyps (wie Zeichenketten oder Ganzzahlen) oder komplexe AttributeValueObjekte, die nur eine Value-Eigenschaft enthalten (wie die Beschreibung oder ImdsSupportObjekte der ModifyImageAttributeAPI-

Aktion). Der Bedingungsschlüssel kann nicht für komplexe Objekte verwendet werden, die mehrere Eigenschaften enthalten, wie z. B. das LaunchPermissionObjekt von ModifyImageAttribute.

Die folgende Richtlinie verwendet beispielsweise den `ec2:Attribute/Description` Bedingungsschlüssel, um den Zugriff nach dem komplexen Description-Objekt der ModifyImageAttributeAPI-Aktion zu filtern. Der Bedingungsschlüssel lässt nur Anforderungen zu, die die Beschreibung eines Images entweder in `Production` oder `Development` ändern.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:ModifyImageAttribute",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Attribute/Description": [
            "Production",
            "Development"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Die folgende Beispielrichtlinie verwendet den `ec2:Attribute` Bedingungsschlüssel, um den Zugriff nach der primitiven Attributeigenschaft der ModifyImageAttributeAPI-Aktion zu filtern. Der Bedingungsschlüssel lehnt alle Anforderungen ab, die versuchen, die Beschreibung eines Images zu ändern.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:ModifyImageAttribute",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Attribute": "Description"
```

```
        }
      }
    }
  ]
}
```

ec2:ResourceID-Bedingungsschlüssel

Wenn Sie die folgenden `ec2:`*`Resource`*`ID`-Bedingungsschlüssel mit den angegebenen API-Aktionen verwenden, wird der Bedingungsschlüsselwert verwendet, um die resultierende Ressource anzugeben, die von der API-Aktion erstellt wird. `ec2:`*`Resource`*`ID`-Bedingungsschlüssel können nicht zum Angeben einer Quellressource verwendet werden, die in der API-Anfrage angegeben ist. Wenn Sie einen der folgenden `ec2:`*`Resource`*`ID`-Bedingungsschlüssel mit einer angegebenen API verwenden, müssen Sie immer den Platzhalter (*) angeben. Wenn Sie einen anderen Wert angeben, wird die Bedingung zur Laufzeit immer in * aufgelöst. Um beispielsweise den `ec2:ImageId` Bedingungsschlüssel mit der CopyImageAPI zu verwenden, müssen Sie den Bedingungsschlüssel wie folgt angeben:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CopyImage",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ImageID": "*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Es wird empfohlen, die Verwendung von diesen Bedingungsschlüsseln bei diesen API-Aktionen zu vermeiden:

- `ec2:DhcpOptionsID` – `CreateDhcpOptions`
- `ec2:ImageID` – `CopyImage`, `CreateImage`, `ImportImage` und `RegisterImage`
- `ec2:InstanceID` – `RunInstances` und `ImportInstance`

- `ec2:InternetGatewayID` – `CreateInternetGateway`
- `ec2:NetworkAclID` – `CreateNetworkAcl`
- `ec2:NetworkInterfaceID` – `CreateNetworkInterface`
- `ec2:PlacementGroupName` – `CreatePlacementGroup`
- `ec2:RouteTableID` – `CreateRouteTable`
- `ec2:SecurityGroupID` – `CreateSecurityGroup`
- `ec2:SnapshotID` – `CopySnapshot`, `CreateSnapshot`, `CreateSnapshots` und `ImportSnapshots`
- `ec2:SubnetID` – `CreateSubnet`
- `ec2:VolumeID` – `CreateVolume` und `ImportVolume`
- `ec2:VpcID` – `CreateVpc`
- `ec2:VpcPeeringConnectionID` – `CreateVpcPeeringConnection`

Um den Zugriff auf der Grundlage einer bestimmten Ressource zu filtern IDs, empfehlen wir, das `Resource` Richtlinienelement wie folgt zu verwenden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CopyImage",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-01234567890abcdef"
    }
  ]
}
```

ec2:SourceInstanceARN-Bedingungsschlüssel

Verwenden Sie `ec2:SourceInstanceARN`, um den ARN der Instance anzugeben, von der aus eine Anfrage getätigt wird. Dies ist ein AWS globaler Bedingungsschlüssel, was bedeutet, dass Sie ihn mit anderen Diensten als Amazon verwenden können EC2. Eine Beispielrichtlinie finden Sie in Beispiel: Erlauben Sie einer bestimmten Instanz, Ressourcen in anderen AWS Diensten anzuzeigen.

Den Zugriff mithilfe des attributbasierten Zugriffs steuern

Wenn Sie eine IAM-Richtlinie erstellen, die Benutzern die Erlaubnis zur Nutzung von EC2 Ressourcen erteilt, können Sie Tag-Informationen in das `Condition` Element der Richtlinie aufnehmen, um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern. Dies wird als attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) bezeichnet. ABAC bietet eine besser Kontrolle darüber, welche Ressourcen ein Benutzer ändern, verwenden oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ABAC für AWS?

Beispielsweise können Sie eine Richtlinie erstellen, die es Benutzern ermöglicht, eine Instance zu beenden, aber die Aktion verweigert, wenn die Instance über den `environment=production`-Tag (Markierungen) verfügt. Dazu verwenden Sie den `aws:ResourceTag`-Bedingungsschlüssel, um den Zugriff auf die Ressource basierend auf den der Ressource zugewiesenen Tags (Markierung) zu erlauben oder zu verweigern.

```
"StringEquals": { "aws:ResourceTag/environment": "production" }
```

Informationen darüber, ob eine EC2 Amazon-API-Aktion die Zugriffskontrolle mithilfe des `aws:ResourceTag` Bedingungsschlüssels unterstützt, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2. Beachten Sie, dass die `Describe`-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, sodass sie in einer separaten Anweisung ohne Bedingungen angegeben werden müssen.

Beispiele für IAM-Richtlinien finden Sie unter Beispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-API.

Wenn Sie Benutzern den Zugriff zu Ressourcen auf der Grundlage von Tags (Markierungen) gewähren oder verweigern, müssen Sie daran denken, Benutzern explizit das Hinzufügen und Entfernen dieser Tags (Markierungen) von den jeweiligen Ressourcen unmöglich zu machen. Andernfalls können Benutzer möglicherweise Ihre Einschränkungen umgehen und sich Zugriff auf eine Ressource verschaffen, indem sie ihre Tags (Markierungen) modifizieren.

Gewähren von Berechtigungen für Benutzer, Gruppen und Rollen

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center:

  Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden:

  Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Befolgen Sie die Anleitung unter Eine Rolle für einen IAM-Benutzer erstellen im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Prüfen, ob Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügen

Nach der Erstellung einer IAM-Richtlinie sollten Sie zunächst überprüfen, ob damit den Benutzern die benötigten Berechtigungen zur Verwendung bestimmter API-Aktionen und Ressourcen erteilt werden. Anschließend können Sie die Richtlinie anwenden.

Erstellen Sie zunächst einen Benutzer zu Testzwecken und fügen Sie dann die von Ihnen erstellte IAM-Richtlinie dem Testbenutzer an. Anschließend initiieren Sie mit dem Testbenutzer eine Anforderung.

Wenn die EC2 Amazon-Aktion, die Sie testen, eine Ressource erstellt oder ändert, sollten Sie die Anfrage mit dem `DryRun` Parameter stellen (oder den AWS CLI Befehl mit der `--dry-run` Option ausführen). In diesem Fall schließt der Aufruf zwar die Autorisierungsprüfung, aber nicht die Operation ab. Beispielsweise können Sie prüfen, ob ein Benutzer eine bestimmte Instance beenden kann, ohne sie tatsächlich abzuschließen. Sofern der Testbenutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, gibt die Anforderung `DryRunOperation` zurück. Andernfalls wird `UnauthorizedOperation` zurückgegeben.

Falls die Richtlinie dem Benutzer nicht die erwarteten Berechtigungen erteilt oder zu viele Berechtigungen gewährt, können Sie die Richtlinie entsprechend anpassen und erneut testen, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten.

> **Important**
>
> Es kann einige Minuten dauern, bis Richtlinienänderungen wirksam werden. Daher wird empfohlen, fünf Minuten verstreichen zu lassen, bevor Sie die aktualisierte Richtlinie testen.

Bei einer fehlgeschlagenen Autorisierungsprüfung gibt die Anforderung eine codierte Nachricht mit Diagnoseinformationen zurück. Sie können die Nachricht mit der Aktion `DecodeAuthorizationMessage` decodieren. Weitere Informationen finden Sie DecodeAuthorizationMessagein der AWS Security Token Service API-Referenz und decode-authorization-message.

Beispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-API

Sie können IAM-Richtlinien verwenden, um Benutzern die für die Arbeit mit Amazon EC2 erforderlichen Berechtigungen zu gewähren. step-by-stepAnweisungen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Erstellen von IAM-Richtlinien.

Die folgenden Beispiele zeigen Richtlinienerklärungen, mit denen Sie Benutzern Berechtigungen zur Nutzung von Amazon gewähren können EC2. Diese Richtlinien sind für Anfragen konzipiert, die mit dem AWS CLI oder einem AWS SDK gestellt werden. Ersetzen Sie in den folgenden Beispielen jedes Beispiel *`user input placeholder`* durch Ihre eigenen Informationen.

Beispiele

- Beispiel: schreibgeschützter Zugriff
- Beispiel: Beschränken des Zugriffs auf eine bestimmte Region
- Arbeiten mit Instances
- Instanzen starten (RunInstances)
- Arbeiten mit Spot-Instances
- Beispiel: Arbeiten mit Reserved Instances
- Beispiel: Markieren von Ressourcen
- Beispiel: Arbeiten mit IAM-Rollen
- Beispiel: Arbeiten mit Routing-Tabellen
- Beispiel: Erlauben Sie einer bestimmten Instanz, Ressourcen in anderen AWS Diensten anzuzeigen
- Beispiel: Arbeiten mit Startvorlagen
- Arbeiten mit Instance-Metadaten
- Arbeiten Sie mit Amazon-EBS-Volumes und Snapshots

Richtlinien für die Arbeit in der EC2 Amazon-Konsole finden Sie beispielsweise unterBeispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-Konsole.

Beispiel: schreibgeschützter Zugriff

Die folgende Richtlinie gewährt Benutzern die Erlaubnis, alle EC2 Amazon-API-Aktionen zu verwenden, deren Namen mit beginnen`Describe`. Das `Resource`-Element verwendet einen Platzhalter, wodurch Benutzer alle Ressourcen mit diesen API-Aktionen angeben können. Das Sternchen (*) als Platzhalter ist auch dann erforderlich, wenn die API-Aktion keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützt. Weitere Informationen darüber, welche EC2 Amazon-API-Aktionen ARNs Sie verwenden können, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2.

Die Benutzer haben keine Berechtigung zum Ausführen von Aktionen auf den Ressourcen (es sei denn, eine andere Anweisung erteilt ihnen diese Erlaubnis), da ihnen die Berechtigung für die Verwendung von API-Aktionen standardmäßig verweigert wird.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    }
   ]
}
```

Beispiel: Beschränken des Zugriffs auf eine bestimmte Region

Die folgende Richtlinie verweigert Benutzern die Erlaubnis, alle EC2 Amazon-API-Aktionen zu verwenden, es sei denn, die Region ist Europa (Frankfurt). Es verwendet den globalen Bedingungsschlüsselaws:RequestedRegion, der von allen EC2 Amazon-API-Aktionen unterstützt wird.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
       {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```
        "StringNotEquals": {
          "aws:RequestedRegion": "eu-central-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Alternativ können Sie den Bedingungsschlüssel verwenden`ec2:Region`, der für Amazon spezifisch ist EC2 und von allen EC2 Amazon-API-Aktionen unterstützt wird.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
       {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "ec2:Region": "eu-central-1"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Arbeiten mit Instances

Beispiele

- Beispiel: Beschreiben, Initiieren, Stoppen, Starten und Beenden aller Instances
- Beispiel: Beschreiben aller Instances sowie Stoppen, Starten und Beenden nur bestimmter Instances

Beispiel: Beschreiben, Initiieren, Stoppen, Starten und Beenden aller Instances

Mit der folgenden Richtlinie wird Benutzern Berechtigungen erteilt, die im Element `Action` angegebenen API-Aktionen zu verwenden. Das `Resource`-Element verwendet den Platzhalter "*", wodurch Benutzer alle Ressourcen mit diesen API-Aktionen angeben können. Das Sternchen (*) als Platzhalter ist auch dann erforderlich, wenn die API-Aktion keine Berechtigungen auf

Ressourcenebene unterstützt. Weitere Informationen darüber, welche EC2 Amazon-API-Aktionen ARNs Sie verwenden können, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2.

Die Benutzer haben keine Berechtigung zur Verwendung von anderen API-Aktionen (es sei denn, eine andere Anweisung erteilt ihnen die entsprechende Erlaubnis), da den Benutzern die Berechtigung für die Verwendung von API-Aktionen standardmäßig verweigert wird.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
   ]
}
```

Beispiel: Beschreiben aller Instances sowie Stoppen, Starten und Beenden nur bestimmter Instances

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern, alle Instances zu beschreiben, nur die Instances i-1234567890abcdef0 und i-0598c7d356eba48d7 zu starten und zu beenden und nur Instances in der Region mit dem Ressourcen-Tag "“ zu beenden. `us-east-1` `purpose=test`

In der ersten Anweisung legt ein *-Platzhalter im `Resource`-Element fest, dass die Benutzer alle Ressourcen für die Aktion angeben können. In diesem Beispiel können sie alle Instances auflisten. Das Sternchen (*) als Platzhalter ist auch dann erforderlich, wenn die API-Aktion keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützt (in diesem Fall `ec2:DescribeInstances`). Weitere Informationen darüber, welche EC2 Amazon-API-Aktionen ARNs Sie verwenden können, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2.

Die zweite Anweisung erteilt Berechtigungen auf Ressourcenebene für die Aktionen `StopInstances` und `StartInstances`. Die spezifischen Instanzen werden durch ihre ARNs im `Resource` Element angegebenen Werte gekennzeichnet.

Die dritte Anweisung ermöglicht es Benutzern, alle Instances in der `us-east-1` Region zu beenden, die zu dem angegebenen AWS Konto gehören, aber nur dort, wo die Instanz das Tag hat`"purpose=test"`. Das `Condition`-Element bestimmt, wann die Richtlinienanweisung wirksam ist.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
   {
   "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeInstances",
      "Resource": "*"
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:StartInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-1234567890abcdef0",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-0598c7d356eba48d7"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/purpose": "test"
         }
      }
   }

   ]
}
```

Instanzen starten (RunInstances)

Die RunInstancesAPI-Aktion startet eine oder mehrere On-Demand-Instances oder eine oder mehrere Spot-Instances. `RunInstances`benötigt ein AMI und erstellt eine Instanz. Benutzer können in der Anforderung ein Schlüsselpaar und eine Sicherheitsgruppe angeben. Der Start in einer VPC erfordert ein Subnetz und generiert eine Netzwerkschnittstelle. Beim Starten von einem Amazon EBS-Backed AMI wird ein Volume erstellt. Daher muss der Benutzer über Berechtigungen zur Nutzung dieser EC2 Amazon-Ressourcen verfügen. Sie können eine Richtlinienanweisung erstellen, damit die Benutzer einen optionalen Parameter für `RunInstances` angeben müssen oder die Werte einschränken, die den Benutzern für einen Parameter gestattet sind.

Weitere Informationen zu den Berechtigungen auf Ressourcenebene, die zum Starten einer Instance erforderlich sind, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon. EC2

Standardmäßig verfügen Benutzer nicht über Berechtigungen, die resultierenden Instances zu beschreiben, zu starten, anzuhalten oder zu beenden. Eine Möglichkeit, den Benutzern die Berechtigung zum Verwalten der resultierenden Instances zu erteilen, besteht darin, ein spezielles Tags (Markierung) für jede Instance und eine Anweisung zu erstellen, welche dazu dient, die Instances mit diesem Tag (Markierung) zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Instances.

Ressourcen

- AMIs
- Instance-Typen
- Subnetze
- EBS-Datenträger
- Tags
- Tags (Markierungen) in einer Startvorlage
- Elastisch GPUs
- Startvorlagen

AMIs

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Instances nur mit den angegebenen AMIs, `ami-9e1670f7` und zu starten. `ami-45cf5c3c` Die Benutzer können eine Instance nicht mit anderen starten AMIs (es sei denn, eine andere Anweisung erteilt den Benutzern die Erlaubnis dazu).

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-9e1670f7",
        "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-45cf5c3c",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*"
      ]
    }
   ]
}
```

Alternativ ermöglicht die folgende Richtlinie Benutzern, Instances von allen Anbietern von AMIs Amazon oder bestimmten vertrauenswürdigen und verifizierten Partnern aus zu starten. Das `Condition`-Element in der ersten Anweisung überprüft, ob `ec2:Owner` `amazon` ist. Die Benutzer können eine Instance nicht mit anderen starten AMIs (es sei denn, eine andere Erklärung erteilt den Benutzern die Erlaubnis, dies zu tun).

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
         {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "ec2:Owner": "amazon"
         }
      }
   },
   {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
         ]
      }
   ]
}
```

Instance-Typen

Die folgende Richtlinie gestattet es Benutzern, Instances nur mit dem `t2.micro`- oder `t2.small`-Instance-Typ zu starten, wodurch die Kosten kontrolliert werden können. Die Benutzer können keine größeren Instances starten, da das `Condition`-Element der ersten Anweisung überprüft, ob `ec2:InstanceType` entweder `t2.micro` oder `t2.small` ist.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
        {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "ec2:InstanceType": ["t2.micro", "t2.small"]
         }
      }
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
```

```
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Sie können alternativ eine Richtlinie erstellen, die Benutzern Berechtigungen zum Starten aller Instances, mit Ausnahme der Instance-Typen `t2.micro` und `t2.small`, verweigert.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
        {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
      ],
      "Condition": {
         "StringNotEquals": {
            "ec2:InstanceType": ["t2.micro", "t2.small"]
         }
      }
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
         ]
      }
   ]
}
```

Subnetze

Die folgende Richtlinie erlaubt den Benutzern, Instances ausschließlich im angegebenen Subnetz, `subnet-12345678`, zu starten. Die Gruppe kann keine Instances in einem anderen Subnetz starten (es sei denn, eine andere Anweisung gewährt den Benutzern die entsprechende Berechtigung).

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/subnet-12345678",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
      ]
    }
   ]
}
```

Alternativ können Sie eine Richtlinie erstellen, die Benutzern Berechtigungen zum Starten einer Instance in jedem anderen Subnetz verweigert. Zu diesem Zweck verweigert die Anweisung die Berechtigung zum Erstellen einer Netzwerkschnittstelle, außer wenn das `subnet-12345678`-Subnetz festgelegt wird. Diese Verweigerung setzt alle anderen Richtlinien außer Kraft, die erstellt werden, um zu gestatten, Instances in anderen Subnetzen zu starten.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
         {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*"
      ],
      "Condition": {
         "ArnNotEquals": {
```

```
            "ec2:Subnet": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/subnet-12345678"
         }
      }
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*"
         ]
      }
   ]
}
```

EBS-Datenträger

Die Richtlinie unten ermöglicht es den Benutzern, Instances nur zu starten, wenn die EBS-Volumes für die Instance verschlüsselt sind. Der Benutzer muss eine Instance von einem AMI starten, das mit verschlüsselten Snapshots erstellt wurde, um sicherzustellen, dass das Stamm-Volume verschlüsselt wird. Jedes weitere Volume, das der Instance während des Starts vom Benutzer angefügt wird, muss auch verschlüsselt sein.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "ec2:Encrypted": "true"
                }
            }
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Tags

Markieren von Instances bei der Erstellung

Die folgende Richtlinie gestattet es den Benutzern, Instances zu starten und sie während ihrer Erstellung zu markieren. Bei Aktionen zur Ressourcenerstellung, die Tags anwenden, müssen Benutzer über Berechtigungen für die Aktion `CreateTags` verfügen. Die zweite Anweisung enthält den `ec2:CreateAction`-Bedingungsschlüssel, sodass die Benutzer Tags nur im Kontext von `RunInstances` und nur für Instances erstellen können. Die Benutzer können keine vorhandenen Ressourcen mit Tags versehen und Volumes nicht mit der `RunInstances`-Anforderung markieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
```

```
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Markieren von Instances und Volumes bei der Erstellung mit bestimmten Tags

Die folgende Richtlinie umfasst den `aws:RequestTag`-Bedingungsschlüssel. Die Benutzer müssen daher alle Instances und Volumes, die durch `RunInstances` erstellt werden, mit den Tags `environment=production` und `purpose=webserver` versehen. Werden nicht genau diese Tags (Markierungen) übergeben oder überhaupt keine Tags (Markierungen) angegeben, schlägt die Anforderung fehl.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
```

```
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "aws:RequestTag/environment": "production" ,
             "aws:RequestTag/purpose": "webserver"
          }
       }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Markieren von instances und Volumes bei der Erstellung mit mindestens einem bestimmten Tag

Die Richtlinie unten verwendet den `ForAnyValue`-Modifikator für die `aws:TagKeys`-Bedingung, um festzulegen, dass mindestens ein Tag (Markierung) in der Anforderung angegeben werden muss und der `environment`- oder `webserver`-Schlüssel enthalten sein muss. Das Tag (Markierung) muss sowohl auf Instances als auch auf Volumes angewendet werden. In der Anforderung können beliebige Tags (Markierungen)-Werte angegeben werden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
         "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*",
```

```
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:security-group/*",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:key-pair/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
      ],
      "Condition": {
          "ForAnyValue:StringEquals": {
              "aws:TagKeys": ["environment","webserver"]
          }
       }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
          "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
          "StringEquals": {
              "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Wenn Instances bei der Erstellung markiert werden, müssen sie mit einem bestimmten Tag markiert sein

In der folgenden Richtlinie ist es nicht notwendig, dass die Benutzer in der Anforderung Tags (Markierungen) angeben, aber wenn sie dies tun, muss es das Tag (Markierungen) `purpose=test` sein. Andere Tags (Markierungen) sind nicht zulässig. Die Benutzer können in der `RunInstances`-Anforderung die Tags auf jede Ressource anwenden, die mit Tags versehen werden kann.

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "aws:RequestTag/purpose": "test",
             "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          },
          "ForAllValues:StringEquals": {
              "aws:TagKeys": "purpose"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Um jeden Benutzer zu verbieten, der Tag auf create for aufgerufen hat RunInstances

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
```

```
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Erlaube nur bestimmte Tags für spot-instances-request. Hier kommt die überraschende Inkonsistenz Nr. 2 ins Spiel. Unter normalen Umständen führt das Angeben von keinen Tags (Markierungen) zu „Unauthenticated (Nicht authentifiziert)“. Im Fall von wird diese Richtlinie nicht ausgewertet spot-instances-request, wenn keine spot-instances-request Tags vorhanden sind, sodass eine Spot-on-Run-Anfrage ohne Tags erfolgreich ist.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
```

```
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/environment": "production"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Tags (Markierungen) in einer Startvorlage

Im folgenden Beispiel können Benutzer Instances starten, jedoch nur über eine bestimmte Startvorlage (`lt-09477bcd97b0d310e`). Durch den Bedingungsschlüssel `ec2:IsLaunchTemplateResource` werden Benutzer daran gehindert, in der Startvorlage angegebene Ressourcen außer Kraft zu setzen. Der zweite Teil der Anweisung erlaubt Benutzern das Markieren von Instances bei der Erstellung – dieser Teil der Anweisung wird benötigt, wenn in der Startvorlage Tags (Markierungen) für die Instance angegeben werden.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
         "ArnLike": {
            "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/
lt-09477bcd97b0d310e"
          },
          "Bool": {
             "ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
          }
       }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
```

```
          "StringEquals": {
              "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
           }
        }
    }
  ]
}
```

Elastisch GPUs

In der folgenden Richtlinie können Benutzer eine Instance starten und eine elastische GPU zum Anfügen an die Instance angeben. Benutzer können Instances in jeder Region starten, das Anfügen einer elastischen GPU ist beim Start jedoch nur in der Region `us-east-2` möglich.

Der `ec2:ElasticGpuType`-Bedingungsschlüssel stellt sicher, dass Instances entweder den Elastic `eg1.medium`- oder `eg1.large`-GPU-Typ verwenden.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
             {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:elastic-gpu/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:Region": "us-east-2",
                    "ec2:ElasticGpuType": [
                        "eg1.medium",
                        "eg1.large"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
```

```
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:instance/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:volume/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:*:111122223333:security-group/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Startvorlagen

Im folgenden Beispiel können Benutzer Instances starten, jedoch nur über eine bestimmte Startvorlage (`lt-09477bcd97b0d310e`). Benutzer können die Parameter in der Startvorlage außer Kraft setzen, indem sie die Parameter in der Aktion `RunInstances` angeben.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
        {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/
lt-09477bcd97b0d310e"
          }
       }
    }
  ]
}
```

In diesem Beispiel können Benutzer Instances nur starten, wenn sie eine Startvorlage verwenden. Die Richtlinie verwendet den `ec2:IsLaunchTemplateResource` Bedingungsschlüssel, um zu verhindern, dass Benutzer bereits ARNs in der Startvorlage vorhandene Werte überschreiben.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
        {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/
*"
          },
          "Bool": {
             "ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Die folgende Beispielsrichtlinie erlaubt einem Benutzer, Instances zu starten, jedoch nur über eine Startvorlage. Benutzer können in der Anforderung keine Subnetz- und Netzwerkschnittstellen-Parameter außer Kraft setzen. Diese Parameter können nur in der Startvorlage angegeben werden. Im ersten Teil der Anweisung wird das NotResourceElement verwendet, um alle anderen Ressourcen außer Subnetzen und Netzwerkschnittstellen zuzulassen. Der zweite Teil der Anweisung erlaubt die Subnetz- und Netzwerkschnittstellen-Ressourcen, jedoch nur, wenn sie ihren Ursprung in der Startvorlage haben.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
        {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "NotResource": ["arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
                      "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*" ],
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/
*"
          }
       }
    },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
```

```
      "Resource": ["arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/*",
                   "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:network-interface/*" ],
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/
*"
          },
          "Bool": {
             "ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
          }
       }
    }
  ]
}
```

Das folgende Beispiel erlaubt Benutzern, Instances zu starten, jedoch nur über eine Startvorlage und wenn die Startvorlage den Tag (Markierungen) `Purpose=Webservers` aufweist. Benutzer können mit der Aktion `RunInstances` keine Parameter der Startvorlage außer Kraft setzen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
        {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "NotResource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
      "Condition": {
         "ArnLike": {
             "ec2:LaunchTemplate": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/
*"
          },
          "Bool": {
             "ec2:IsLaunchTemplateResource": "true"
          }
       }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
      "Condition": {
       "StringEquals": {
           "aws:ResourceTag/Purpose": "Webservers"
```

```
        }
       }
     }
  ]
}
```

Arbeiten mit Spot-Instances

Sie können die RunInstances Aktion verwenden, um Spot-Instance-Anfragen zu erstellen und die Spot-Instance-Anfragen bei der Erstellung mit einem Tag zu versehen. Die Ressource, für die Sie angeben müssen, RunInstances ist`spot-instances-request`.

Die `spot-instances-request`-Ressource wird in der IAM-Richtlinie wie folgt ausgewertet:

- Wenn Sie eine Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung EC2 nicht taggen, bewertet Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Abrechnung nicht.
- Wenn Sie eine Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung taggen, EC2 bewertet Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Abrechnung.

Daher gelten für die `spot-instances-request`-Ressource die folgenden Regeln für die IAM-Richtlinie:

- Wenn Sie RunInstances eine Spot-Instance-Anfrage erstellen und nicht beabsichtigen, die Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung zu taggen, müssen Sie die `spot-instances-request` Ressource nicht explizit zulassen. Der Aufruf ist erfolgreich.
- Wenn Sie RunInstances eine Spot-Instance-Anfrage erstellen und beabsichtigen, die Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung zu taggen, müssen Sie die `spot-instances-request` Ressource in die RunInstances Allow-Anweisung aufnehmen, andernfalls schlägt der Aufruf fehl.
- Wenn Sie RunInstances eine Spot-Instance-Anfrage erstellen und beabsichtigen, die Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung zu taggen, müssen Sie die `spot-instances-request` Ressource oder den * Platzhalter in der Allow-Anweisung CreateTags angeben, andernfalls schlägt der Aufruf fehl.

Sie können Spot-Instances mit RunInstances oder RequestSpotInstances anfordern. Die folgenden Beispiel-IAM-Richtlinien gelten nur, wenn Sie Spot-Instances über RunInstances anfordern.

Beispiel: Spot-Instances anfordern mit RunInstances

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Spot-Instances mithilfe der RunInstances Aktion anzufordern. Die `spot-instances-request` Ressource, die von erstellt wurde RunInstances, fordert Spot-Instances an.

> **Note**
>
> Um Spot-Instance-Anfragen RunInstances zu erstellen, können Sie sie `spot-instances-request` aus der `Resource` Liste streichen, wenn Sie nicht beabsichtigen, die Spot-Instance-Anfragen bei der Erstellung zu taggen. Dies liegt daran, dass Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Anweisung EC2 nicht bewertet, wenn die Spot-Instance-Anfrage bei create nicht markiert ist.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        }
    ]
}
```

> **Warning**
>
> NICHT UNTERSTÜTZT — Beispiel: Benutzern die Erlaubnis verweigern, Spot-Instances anzufordern mit RunInstances

Die folgende Richtlinie wird für die `spot-instances-request`-Ressource nicht unterstützt. Die folgende Richtlinie soll Benutzern die Berechtigung zum Starten von On-Demand-Instances erteilen, ihnen jedoch die Berechtigung zum Anfordern von Spot-Instances verweigern. Die `spot-instances-request` Ressource, die von erstellt wurde RunInstances, ist die Ressource, die Spot-Instances anfordert. Die zweite Anweisung soll die RunInstances Aktion für die `spot-instances-request` Ressource verweigern. Diese Bedingung wird jedoch nicht unterstützt, da Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Anweisung EC2 nicht bewertet, wenn die Spot-Instance-Anfrage bei create nicht markiert ist.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenySpotInstancesRequests - NOT SUPPORTED - DO NOT USE!",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
        }
    ]
}
```

Beispiel: Markieren von Spot-Instance-Anforderungen beim Erstellen

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern, alle Ressourcen zu markieren, die während des Instance-Starts erstellt werden. Die erste Anweisung ermöglicht es RunInstances , die aufgelisteten Ressourcen zu erstellen. Die `spot-instances-request` Ressource, die von erstellt wurde RunInstances, ist die Ressource, die Spot-Instances anfordert. Die zweite Anweisung stellt einen *-Platzhalter bereit, mit dem alle Ressourcen markiert werden können, wenn sie beim Start der Instance erstellt werden.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Spot-Instance-Anfrage bei der Erstellung taggen, EC2 bewertet Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Abrechnung. Daher müssen Sie die `spot-instances-request` Ressource für die RunInstances Aktion ausdrücklich zulassen, andernfalls schlägt der Aufruf fehl.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "TagResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
```

```
    ]
}
```

Beispiel: Markieren beim Erstellen von Spot-Instance-Anforderungen verweigern

Die folgende Richtlinie verweigert Benutzern die Berechtigung zum Markieren der Ressourcen, die während des Instance-Starts erstellt werden.

Die erste Anweisung ermöglicht es RunInstances , die aufgelisteten Ressourcen zu erstellen. Die `spot-instances-request` Ressource, die von erstellt wurde RunInstances, ist die Ressource, die Spot-Instances anfordert. Die zweite Anweisung stellt einen *-Platzhalter bereit, um alle Ressourcen zu verweigern, die markiert werden, wenn sie beim Start der Instance erstellt werden. Wenn `spot-instances-request` oder eine andere Ressource bei create markiert ist, schlägt der RunInstances Aufruf fehl.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenyTagResources",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
```

```
}
```

Warning

NICHT UNTERSTÜTZT – Beispiel: Erstellen einer Spot-Instance-Anforderung nur zulassen, wenn ihr ein bestimmtes Tag (Markierung) zugewiesen wird
Die folgende Richtlinie wird für die `spot-instances-request`-Ressource nicht unterstützt. Die folgende Richtlinie soll nur dann RunInstances die Erlaubnis zum Erstellen einer Spot-Instance-Anfrage gewähren, wenn die Anfrage mit einem bestimmten Tag gekennzeichnet ist. Die erste Anweisung ermöglicht es RunInstances , die aufgelisteten Ressourcen zu erstellen. Die zweite Anweisung soll Benutzern nur dann die Berechtigung erteilen, eine Spot-Instance-Anforderung zu erstellen, wenn die Anforderung den Tag (Markierung) `environment=production` enthält. Wenn diese Bedingung auf andere Ressourcen angewendet wird, die von erstellt wurden RunInstances, führt die Angabe keiner Tags zu einem `Unauthenticated` Fehler. Wenn jedoch keine Tags für die Spot-Instance-Anfrage angegeben sind, bewertet Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Abrechnung EC2 nicht, was dazu führt, dass Spot-Instance-Anfragen ohne Tags von RunInstances erstellt werden.
Beachten Sie, dass die Angabe eines anderen Tags als zu einem `Unauthenticated` Fehler `environment=production` führt, denn wenn ein Benutzer eine Spot-Instance-Anfrage taggt, EC2 bewertet Amazon die `spot-instances-request` Ressource in der RunInstances Anweisung.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
```

```
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "RequestSpotInstancesOnlyIfTagIs_environment=production - NOT
 SUPPORTED - DO NOT USE!",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/environment": "production"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "TagResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }

    ]
}
```

Beispiel: Erstellen einer Spot-Instance-Anforderung verweigern, wenn ihr ein bestimmtes Tag (Markierung) zugewiesen ist

Die folgende Richtlinie verweigert RunInstances die Erlaubnis, eine Spot-Instance-Anfrage zu erstellen, wenn die Anfrage mit gekennzeichnet ist. `environment=production`

Die erste Anweisung ermöglicht RunInstances das Erstellen der aufgelisteten Ressourcen.

Die zweite Anweisung verweigert Benutzern die Berechtigung, eine Spot-Instance-Anforderung zu erstellen, wenn die Anforderung den Tag (Markierung) `environment=production` enthält. Die Angabe von `environment=production` als Tag führt zu einem `Unauthenticated`-Fehler. Wenn Sie andere oder keine Tags (Markierungen) angeben, wird eine Spot-Instance-Anforderung erstellt.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "AllowRun",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:RunInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:subnet/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "DenySpotInstancesRequests",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:spot-instances-request/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/environment": "production"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "TagResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:CreateTags",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Beispiel: Arbeiten mit Reserved Instances

Mit der folgenden Richtlinie wird Benutzern die Berechtigung zum Ansehen, Ändern und Kaufen von Reserved Instances in Ihrem Konto gewährt.

Für einzelne Reserved Instances können keine Berechtigungen auf Ressourcenebene erteilt werden. Diese Richtlinie bedeutet, dass die Benutzer Zugriff auf alle Reserved Instances im Konto haben.

Der Platzhalter * im Element `Resource` legt fest, dass Benutzer alle Ressourcen für die Aktion angeben können. In diesem Beispiel können sie alle Reserved Instances im Konto auflisten und bearbeiten. Sie haben auch die Möglichkeit, die Kontoanmeldeinformationen zu verwenden, um Reserved Instances zu kaufen. Das Sternchen (*) als Platzhalter ist auch dann erforderlich, wenn die API-Aktion keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützt.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:ModifyReservedInstances",
        "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings"
      ],
      "Resource": "*"
    }
   ]
}
```

Benutzern wird die Berechtigung zum Ansehen und Ändern der Reserved Instances in Ihrem Konto erteilt, aber nicht zum Kauf von neuen Reserved Instances.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeReservedInstances",
        "ec2:ModifyReservedInstances",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Beispiel: Markieren von Ressourcen

Die folgende Richtlinie erlaubt Benutzern nur die Verwendung der `CreateTags`-Aktion, um einer Instance Tags hinzuzufügen, wenn das Tag den `environment`-Schlüssel und den `production`-Wert enthält. Andere Tags sind nicht erlaubt und der Benutzer kann keine anderen Ressourcentypen taggen.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
              {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/environment": "production"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Die Richtlinie unten ermöglicht es den Benutzern, jede markierbare Ressource, die bereits ein Tag mit dem `owner`-Schlüssel und einen Benutzernamen als Wert aufweist, mit Tags zu versehen. Zudem müssen die Benutzer ein Tag (Markierung) mit dem `anycompany:environment-type`-Schlüssel und dem Wert `test` oder `prod` in der Anforderung festlegen. Die Benutzer können zusätzliche Tags (Markierungen) in der Anforderung angeben.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
              {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateTags"
```

```
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/anycompany:environment-type": ["test","prod"],
                    "aws:ResourceTag/owner": "${aws:username}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Sie können eine IAM-Richtlinie erstellen, die den Benutzern erlaubt, bestimmte Tags (Markierungen) für eine Ressource zu löschen. Die folgende Richtlinie gestattet es den Benutzern zum Beispiel, Tags für ein Volume zu löschen, sofern die Anforderung die Tag-Schlüssel `environment` oder `cost-center` enthält. Für den Tag (Markierung) kann ein beliebiger Wert angegeben werden, aber der Tag (Markierung)-Schlüssel muss einem der genannten Schlüssel entsprechen.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Ressource löschen, werden alle der Ressource zugeordneten Tags (Markierungen) ebenfalls gelöscht. Die Benutzer benötigen keine Berechtigungen für die Verwendung der Aktion `ec2:DeleteTags`, um eine Ressource zu löschen, die Tags aufweist. Sie müssen nur über Berechtigungen zum Ausführen der Löschaktion verfügen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
       {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DeleteTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["environment","cost-center"]
        }
      }
    }
  ]
```

```
}
```

Diese Richtlinie erlaubt den Benutzern, auf beliebigen Ressourcen nur den `environment=prod`-Tag zu löschen. Dies gilt zudem nur, wenn die Ressource bereits den `owner`-Schlüssel-Tag und einen Benutzernamen als Wert aufweist. Benutzer können keine anderen Tags für eine Ressource löschen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/environment": "prod",
          "aws:ResourceTag/owner": "${aws:username}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["environment"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Beispiel: Arbeiten mit IAM-Rollen

Die folgende Richtlinie erlaubt Benutzern das Anfügen, Ersetzen und Trennen einer IAM-Rolle für Instances, die über den `department=test`-Tag (Markierung) verfügt. Das Ersetzen oder Trennen einer IAM-Rolle erfordert eine Zuordnungs-ID. Die Richtlinie erteilt den Benutzern daher außerdem die Berechtigung, die `ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations`-Aktion zu verwenden.

Die Benutzer müssen über die Berechtigung für die `iam:PassRole`-Aktion verfügen, um die Rollen an die Instance zu übergeben.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/department":"test"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/DevTeam*"
    }
  ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt Benutzern das Anfügen oder Ersetzen einer IAM-Rolle für eine beliebige Instance. Es können nur IAM-Rollen angefügt oder ersetzt werden, deren Namen mit `TestRole-` beginnen. Stellen Sie bei der `iam:PassRole`-Aktion sicher, dass Sie den Namen der IAM-Rolle und nicht den des Instance-Profils angeben, falls sich diese Namen unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Profile.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/TestRole-*"
        }
    ]
}
```

Beispiel: Arbeiten mit Routing-Tabellen

Die folgende Richtlinie ermöglicht Benutzern das Hinzufügen, Entfernen und Ersetzen von Routings für Routing-Tabellen, die nur mit VPC `vpc-ec43eb89` verbunden sind. Zur Angabe einer VPC für den Bedingungsschlüssel `ec2:Vpc` müssen Sie den vollständigen ARN der VPC angeben.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
              {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DeleteRoute",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:ReplaceRoute"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:route-table/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:vpc/vpc-ec43eb89"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel: Erlauben Sie einer bestimmten Instanz, Ressourcen in anderen AWS Diensten anzuzeigen

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Richtlinie, die Sie einer IAM-Rolle anhängen können. Die Richtlinie ermöglicht es einer Instanz, Ressourcen in verschiedenen AWS Diensten anzuzeigen. Sie geben mit dem Bedingungsschlüssel `ec2:SourceInstanceARN` an, dass es sich bei der Instance, von der die Anforderung ausging, um die Instance `i-093452212644b0dd6` handeln muss. Wenn die gleiche IAM-Rolle mit einer anderen Instance verbunden ist, kann die andere Instance keine dieser Aktionen ausführen.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
              {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeVolumes",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "dynamodb:ListTables",
                "rds:DescribeDBInstances"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "ec2:SourceInstanceARN": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/i-093452212644b0dd6"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beispiel: Arbeiten mit Startvorlagen

Die folgende Richtlinie erlaubt Benutzern, eine Startvorlagenversion zu erstellen und eine Startvorlage zu bearbeiten, jedoch nur für eine bestimmte Startvorlage (`lt-09477bcd97b0d3abc`). Benutzer können nicht mit anderen Startvorlagen arbeiten.

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
   {
      "Action": [
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/
lt-09477bcd97b0d3abc"
    }
  ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt Benutzern, eine Startvorlage und Startvorlagenversion zu löschen, vorausgesetzt, dass die Startvorlage den Tag (Markierungen) `Purpose=Testing` aufweist.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
       {
      "Action": [
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:launch-template/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Purpose": "Testing"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Arbeiten mit Instance-Metadaten

Die folgenden Richtlinien stellen sicher, dass Benutzer Instanz-Metadaten nur mithilfe des Instanz-Metadatendienstes Version 2 (IMDSv2) abrufen können. Sie können die folgenden vier Richtlinien zu einer Richtlinie mit vier Anweisungen zusammenfassen. Wenn diese zu einer Richtlinie zusammengefasst werden, können Sie die Richtlinie als Service-Kontrollrichtlinie (SCP) verwenden.

Sie kann gleichermaßen gut als Verweigerungsrichtlinie funktionieren, die Sie auf eine bestehende IAM-Richtlinie anwenden (zum Aufheben und Einschränken bestehender Berechtigungen) oder auch als SCP, die global auf ein Konto, eine OE oder eine gesamte Organisation angewendet wird.

> **Note**
>
> Die folgenden Richtlinien für RunInstances Metadatenoptionen müssen in Verbindung mit einer Richtlinie verwendet werden, die dem Prinzipal Berechtigungen zum Starten einer Instance erteilt RunInstances. Wenn der Prinzipal nicht auch über RunInstances Berechtigungen verfügt, kann er keine Instance starten. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien unter Arbeiten mit Instances und Instanzen starten (RunInstances).

> **Important**
>
> Wenn Sie Auto Scaling Scaling-Gruppen verwenden und die Verwendung von für alle neuen Instances IMDSv2 vorschreiben müssen, müssen Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen Startvorlagen verwenden.
> Wenn eine Auto Scaling-Gruppe eine Startvorlage verwendet, werden die `ec2:RunInstances`-Berechtigungen des IAM-Prinzipals beim Erstellen einer neuen Auto Scaling-Gruppe überprüft. Sie werden auch überprüft, wenn eine vorhandene Auto Scaling-Gruppe so aktualisiert wird, dass eine neue Startvorlage oder eine neue Version einer Startvorlage verwendet wird.
> Einschränkungen bei der Verwendung von IMDSv1 auf IAM-Prinzipalen für `RunInstances` werden nur überprüft, wenn eine Auto Scaling Scaling-Gruppe, die eine Startvorlage verwendet, erstellt oder aktualisiert wird. Für eine Auto Scaling-Gruppe, die für die Verwendung der Startvorlage `Latest` oder `Default` konfiguriert ist, werden die Berechtigungen nicht überprüft, wenn eine neue Version der Startvorlage erstellt wird. Damit Berechtigungen überprüft werden können, müssen Sie die Auto Scaling-Gruppe so konfigurieren, dass eine bestimmte Version der Startvorlage verwendet wird.
>
> Um die Verwendung von On-Instances IMDSv2 zu erzwingen, die von Auto Scaling Scaling-Gruppen gestartet wurden, sind die folgenden zusätzlichen Schritte erforderlich:
>
> 1. Deaktivieren Sie die Verwendung von Startkonfigurationen für alle Konten in Ihrer Organisation, indem Sie entweder Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs) oder IAM-Berechtigungsgrenzen für neu erstellte Prinzipale verwenden. Aktualisieren Sie für vorhandene IAM-Prinzipale mit Auto Scaling-Gruppenberechtigungen die

zugehörigen Richtlinien mit diesem Bedingungsschlüssel. Um die Verwendung von Startkonfigurationen zu deaktivieren, erstellen oder ändern Sie den entsprechenden SCP, die Berechtigungsgrenze oder die IAM-Richtlinie mit dem Bedingungsschlüssel `"autoscaling:LaunchConfigurationName"` mit dem als `null` angegebenen Wert.

2. Konfigurieren Sie für neue Startvorlagen die Instance-Metadatenoptionen in der Startvorlage. Erstellen Sie für vorhandene Startvorlagen eine neue Version der Startvorlage und konfigurieren Sie die Instance-Metadatenoptionen in der neuen Version.
3. In der Richtlinie, die einen jeden Prinzipal zur Verwendung einer Startvorlage berechtigt, beschränken Sie die Zuordnung von `$latest` und `$default` durch Angabe von `"autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified": "true"`. Indem Sie die Verwendung auf eine bestimmte Version einer Startvorlage beschränken, können Sie sicherstellen, dass neue Instances mit der Version gestartet werden, in der die Instance-Metadatenoptionen konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie LaunchTemplateSpecificationin der Amazon EC2 Auto Scaling API-Referenz, insbesondere unter dem `Version` Parameter.
4. Ersetzen Sie bei einer Auto Scaling-Gruppe, die eine Startkonfiguration verwendet, die Startkonfiguration durch eine Startvorlage. Weitere Informationen finden Sie unter Migrieren Ihrer Auto Scaling Scaling-Gruppen zum Starten von Vorlagen im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.
5. Stellen Sie bei einer Auto Scaling-Gruppe, die eine Startvorlage verwendet, sicher, dass sie eine neue Startvorlage mit den konfigurierten Instance-Metadatenoptionen oder eine neue Version der aktuellen Startvorlage mit den konfigurierten Instance-Metadatenoptionen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter update-auto-scaling-group .

Beispiele

- Erzwingen der Verwendung von IMDSv2
- Abmeldung verweigern von IMDSv2
- Angeben des maximalen Hop-Limits
- Beschränken, wer die Instance-Metadatenoptionen ändern kann
- Erfordert das Abrufen von Rollenanmeldedaten IMDSv2

Erzwingen der Verwendung von IMDSv2

Die folgende Richtlinie legt fest, dass Sie die RunInstances API nur aufrufen können, wenn für die Instance auch die Verwendung von aktiviert wurde IMDSv2 (angegeben durch`"ec2:MetadataHttpTokens": "required"`). Wenn Sie nicht angeben, dass die Instanz dies erfordert IMDSv2, erhalten Sie beim Aufrufen der RunInstances API eine `UnauthorizedOperation` Fehlermeldung.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
               {
            "Sid": "RequireImdsV2",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "ec2:MetadataHttpTokens": "required"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Abmeldung verweigern von IMDSv2

Die folgende Richtlinie legt fest, dass Sie die `ModifyInstanceMetadataOptions` API nicht aufrufen und gleichzeitig die Option IMDSv1 oder zulassen können IMDSv2. Wenn Sie die `ModifyInstanceMetadataOptions`-API aufrufen, muss das `HttpTokens`-Attribut auf `required` gesetzt sein.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "DenyIMDSv1HttpTokensModification",
        "Effect": "Deny",
        "Action": "ec2:ModifyInstanceMetadataOptions",
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "ec2:Attribute/HttpTokens": "required"
```

```
            },
            "Null": {
                "ec2:Attribute/HttpTokens": false
            }
        }
    }]
}
```

Angeben des maximalen Hop-Limits

Die folgende Richtlinie legt fest, dass Sie die RunInstances API nur aufrufen können, wenn Sie auch ein Hop-Limit angeben, und das Hop-Limit darf nicht mehr als 3 betragen. Wenn Sie das nicht tun, erhalten Sie beim Aufrufen der RunInstances API eine `Unauthorized0peration` Fehlermeldung.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
               {
            "Sid": "MaxImdsHopLimit",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
            "Condition": {
                "NumericGreaterThan": {
                    "ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit": "3"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Beschränken, wer die Instance-Metadatenoptionen ändern kann

Die folgende Richtlinie erlaubt es nur Benutzern mit der `ec2-imds-admins`-Rolle, Änderungen an den Optionen für die Instance-Metadaten vorzunehmen. Wenn ein anderer Principal als die `ec2-imds-admins` Rolle versucht, die ModifyInstanceMetadataOptions API aufzurufen, wird eine `Unauthorized0peration` Fehlermeldung angezeigt. Diese Anweisung könnte verwendet werden, um die Verwendung der ModifyInstanceMetadataOptions API zu kontrollieren. Derzeit gibt es keine detaillierten Zugriffskontrollen (Bedingungen) für die ModifyInstanceMetadataOptions API.

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Sid": "AllowOnlyImdsAdminsToModifySettings",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "ec2:ModifyInstanceMetadataOptions",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotLike": {
                    "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/ec2-imds-admins"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Erfordert das Abrufen von Rollenanmeldedaten IMDSv2

Die folgende Richtlinie legt fest, dass, wenn diese Richtlinie auf eine Rolle angewendet wird und die Rolle vom EC2 Dienst übernommen wird und die resultierenden Anmeldeinformationen zum Signieren einer Anfrage verwendet werden, die Anfrage mit den EC2 Rollenanmeldeinformationen signiert werden muss, von der abgerufen wurde IMDSv2. Andernfalls erhalten alle API-Aufrufe einen `UnauthorizedOperation`-Fehler. Diese Anweisung/Richtlinie kann allgemein angewendet werden, denn wenn die Anfrage nicht mit EC2 Rollenanmeldedaten signiert ist, hat sie keine Wirkung.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
                {
            "Sid": "RequireAllEc2RolesToUseV2",
            "Effect": "Deny",
            "Action": "*",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "NumericLessThan": {
                    "ec2:RoleDelivery": "2.0"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Arbeiten Sie mit Amazon-EBS-Volumes und Snapshots

Beispielrichtlinien für die Arbeit mit Amazon EBS-Volumes und -Snapshots finden Sie unter Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon EBS.

Beispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-Konsole

Sie können IAM-Richtlinien verwenden, um Benutzern die für die Arbeit mit Amazon EC2 erforderlichen Berechtigungen zu gewähren. step-by-stepAnweisungen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Erstellen von IAM-Richtlinien.

Für die Konsole werden zusätzliche API-Aktionen für bestimmte Features verwendet, was bei diesen Richtlinien zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. Wenn ein Benutzer zum Beispiel über die Berechtigung verfügt, nur die `DescribeVolumes`-API-Aktion zu verwenden, schlägt sein Versuch fehl, Volumes in der Konsole anzusehen. In diesem Abschnitt werden Richtlinien vorgestellt, mit denen Benutzer mit bestimmten Teilen der Konsole arbeiten können. Weitere Informationen zum Erstellen von Richtlinien für die EC2 Amazon-Konsole finden Sie im folgenden AWS Sicherheits-Blogbeitrag: Benutzern die Erlaubnis erteilen, in der EC2 Amazon-Konsole zu arbeiten.

Die folgenden Beispiele zeigen Richtlinienerklärungen, mit denen Sie Benutzern Berechtigungen zur Nutzung von Amazon gewähren können EC2. Ersetzen Sie jeden *`user input placeholder`* durch Ihre Informationen. Diese Richtlinien sind auf Anforderungen ausgelegt, die über die AWS Management Console erfolgen. Die EC2 Amazon-Konsole ruft möglicherweise mehrere API-Aktionen auf, um eine einzelne Ressource anzuzeigen, und es ist möglicherweise nicht offensichtlich, bis der Benutzer eine Aufgabe versucht und die Konsole einen Fehler anzeigt. Weitere Informationen finden Sie im folgenden AWS Sicherheits-Blogbeitrag: Benutzern die Erlaubnis erteilen, in der EC2 Amazon-Konsole zu arbeiten.

Beispiele

- Beispiel: schreibgeschützter Zugriff
- Beispiel: Verwenden Sie den EC2 Launch-Instance-Assistenten
- Beispiel: Arbeiten mit Sicherheitsgruppen
- Beispiel: Arbeiten mit Elastic-IP-Adressen
- Beispiel: Arbeiten mit Reserved Instances

Verwenden Sie einen Service wie AWS CloudTrail, um einfacher herauszufinden, welche API-Aktionen zum Ausführen von Aufgaben in der Konsole erforderlich sind. Wenn Ihre Richtlinie

keine Berechtigung zum Erstellen oder Ändern einer bestimmten Ressource erteilt, zeigt die Konsole eine codierte Meldung mit Diagnoseinformationen an. Sie können die Nachricht mit der DecodeAuthorizationMessageAPI-Aktion für AWS STS oder mit dem decode-authorization-messageBefehl in der AWS CLI dekodieren.

Beispiel: schreibgeschützter Zugriff

Damit Benutzer alle Ressourcen in der EC2 Amazon-Konsole anzeigen können, können Sie dieselbe Richtlinie wie im folgenden Beispiel verwenden:Beispiel: schreibgeschützter Zugriff. Die Benutzer können keine Aktionen für diese Ressourcen ausführen und keine neuen Ressourcen erstellen, sofern ihnen keine andere Anweisung die Berechtigung dazu gewährt.

Instanzen und AMIs Snapshots anzeigen

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, schreibgeschützten Zugriff auf eine Untermenge von Ressourcen bereitzustellen. Ersetzen Sie hierfür den *-Platzhalter in der `ec2:Describe`-API-Aktion mit konkreten `ec2:Describe`-Aktionen für jede Ressource. Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern AMIs, alle Instances und Snapshots in der EC2 Amazon-Konsole anzuzeigen. Die `ec2:DescribeTags` Aktion ermöglicht es Benutzern, öffentlich AMIs einzusehen. Die Konsole benötigt die Tagging-Informationen AMIs, um öffentlich angezeigt zu werden. Sie können diese Aktion jedoch entfernen, damit Benutzer nur private AMIs Inhalte anzeigen können.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeInstances",
         "ec2:DescribeImages",
         "ec2:DescribeTags",
         "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": "*"
   }
   ]
}
```

> **Note**
>
> Die EC2 `ec2:Describe*` Amazon-API-Aktionen unterstützen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene, sodass Sie nicht kontrollieren können, welche einzelnen Ressourcen

Benutzer in der Konsole anzeigen können. Aus diesem Grund ist in der obigen Anweisung der *-Platzhalter im `Resource`-Element erforderlich. Weitere Informationen darüber, welche EC2 Amazon-API-Aktionen ARNs Sie verwenden können, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2.

Instanzen und CloudWatch Metriken anzeigen

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Instances in der EC2 Amazon-Konsole sowie CloudWatch Alarme und Metriken auf der Registerkarte Überwachung der Seite Instances einzusehen. Die EC2 Amazon-Konsole verwendet die CloudWatch API, um die Alarme und Messwerte anzuzeigen. Sie müssen den Benutzern daher die Erlaubnis erteilen`cloudwatch:DescribeAlarms`, die`cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric`, `cloudwatch:ListMetrics``cloudwatch:GetMetricStatistics`, und `cloudwatch:GetMetricData` Aktionen zu verwenden.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeInstances",
         "ec2:DescribeInstanceTypes",
         "cloudwatch:DescribeAlarms",
         "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
         "cloudwatch:ListMetrics",
         "cloudwatch:GetMetricStatistics",
         "cloudwatch:GetMetricData"
      ],
      "Resource": "*"
   }
   ]
}
```

Beispiel: Verwenden Sie den EC2 Launch-Instance-Assistenten

Der Amazon EC2 Launch Instance Wizard ist ein Bildschirm mit Optionen zum Konfigurieren und Starten einer Instance. Ihre Richtlinie muss die Berechtigung für die API-Aktionen enthalten, die den Benutzern ermöglichen, mit den Optionen des Assistenten zu arbeiten. Fehlt eine solche

Berechtigung in der Richtlinie, werden einige Elemente im Assistenten nicht ordnungsgemäß geladen und die Benutzer können den Start nicht abschließen.

Grundlegender Zugriff auf den Launch Instance Wizard

Für einen erfolgreich abgeschlossenen Start müssen Sie den Benutzern die Berechtigung erteilen, die `ec2:RunInstances`-API-Aktion und mindestens die folgenden API-Aktionen zu verwenden:

- `ec2:DescribeImages`: Zum Ansehen und Auswählen eines AMI.
- `ec2:DescribeInstanceTypes`: Zum Anzeigen und Auswählen eines Instance-Typs.
- `ec2:DescribeVpcs`: Zum Anzeigen der verfügbaren Versionen von Ruby.
- `ec2:DescribeSubnets`: Zum Ansehen aller verfügbaren Subnetze für die ausgewählte VPC.
- `ec2:DescribeSecurityGroups` oder `ec2:CreateSecurityGroup`: Zum Anzeigen und Auswählen einer vorhandenen Sicherheitsgruppe oder zum Erstellen einer neuen Sicherheitsgruppe.
- `ec2:DescribeKeyPairs` oder `ec2:CreateKeyPair`: Um ein vorhandenes Schlüsselpaar auszuwählen oder ein neues Schlüsselpaar zu erstellen.
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`: Zum Hinzufügen von Regeln für eingehenden Datenverkehr.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateKeyPair"
            ],
            "Resource": "*"
        },
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Sie können den Benutzern mehr Optionen zur Verfügung stellen, indem Sie der Richtlinie weitere API-Aktionen hinzufügen, zum Beispiel:

- `ec2:DescribeAvailabilityZones`: Zum Anzeigen und Auswählen einer spezifischen Availability Zone.
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`:Zum Ansehen und Auswählen von vorhandenen Netzwerkschnittstellen für das ausgewählte Subnetz.
- Zum Hinzufügen von Regeln für ausgehenden Datenverkehr zu VPC-Sicherheitsgruppen müssen die Benutzer für die `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`-API-Aktion berechtigt sein. Zum Ändern oder Löschen von vorhandenen Regeln muss den Benutzern die Berechtigung erteilt werden, die relevante `ec2:RevokeSecurityGroup*`-API-Aktion zu verwenden.
- `ec2:CreateTags`: Zum Markieren der Ressourcen, die von `RunInstances` erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen. Wenn die Benutzer keine Berechtigung zur Verwendung dieser Aktion haben und auf der Markierungsseite des Launch Instance Wizard versuchen, Tags anzuwenden, schlägt der Start fehl.

  > **Important**
  >
  > Das Angeben eines Namens beim Starten einer Instance erstellt ein Tag und erfordert die Aktion `ec2:CreateTags`. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Benutzern die Erlaubnis zur Verwendung der Aktion `ec2:CreateTags` erteilen, da dies Ihre Möglichkeit einschränkt, den `aws:ResourceTag`-Bedingungsschlüssel zu nutzen, um die Verwendung anderer Ressourcen einzuschränken. Wenn Sie Benutzern die Berechtigung zur Verwendung der Aktion `ec2:CreateTags` erteilen, können sie den Tag (Markierung) einer Ressource ändern, um diese Einschränkungen zu umgehen. Weitere Informationen finden Sie unter Den Zugriff mithilfe des attributbasierten Zugriffs steuern.

- Um Systems-Manager-Parameter bei der Auswahl eines AMIs zu verwenden, müssen Sie `ssm:DescribeParameters` und `ssm:GetParameters` zu Ihrer Richtlinie hinzufügen.

`ssm:DescribeParameters` gewährt Ihren Benutzern die Berechtigung, Systems-Manager-Parameter anzuzeigen und auszuwählen. `ssm:GetParameters` gewährt Ihren Benutzern die Berechtigung, die Werte der Systems-Manager-Parameter abzurufen. Sie können auch den Zugriff auf bestimmte Systems Manager-Parameter beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf bestimmte Systems Manager-Parameter weiter unten in diesem Abschnitt.

Derzeit unterstützen die EC2 `Describe*` Amazon-API-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene, sodass Sie nicht einschränken können, welche einzelnen Ressourcen Benutzer im Launch-Instance-Assistenten anzeigen können. Sie können allerdings Berechtigungen auf Ressourcenebene auf die `ec2:RunInstances`-API-Aktion anwenden, um die Ressourcen zu begrenzen, die die Benutzer beim Starten einer Instance nutzen dürfen. Der Start schlägt fehl, wenn die Benutzer Optionen auswählen, für deren Verwendung sie nicht autorisiert sind.

Zugriff auf einen bestimmten Instance-Typ, ein Subnetz und eine Region einschränken

Die folgende Richtlinie ermöglicht es Benutzern, `t2.micro` Instances zu starten, die AMIs Eigentum von Amazon sind, und zwar nur in einem bestimmten Subnetz (`subnet-1a2b3c4d`). Benutzer können Starts nur in der angegebenen Region durchführen. Wenn Benutzer im Launch Instance Wizard eine andere Region, einen anderen Instance-Typ, ein anderes AMI oder ein anderes Subnetz auswählen, schlägt der Start fehl.

In der ersten Anweisung wird den Benutzern die Berechtigung erteilt, die Optionen im Launch Instance Wizard anzuzeigen oder neue zu erstellen, wie im Beispiel oben gezeigt. Dank der zweiten Anweisung haben die Benutzer die Berechtigung, die zum Starten einer Instance in einer VPC erforderlichen Ressourcen – Netzwerkschnittstelle, Volume, Schlüsselpaar, Sicherheitsgruppe und Subnetz – für die `ec2:RunInstances`-Aktion zu verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung der `ec2:RunInstances`-Aktion finden Sie unter Instanzen starten (RunInstances). Mit der dritten und vierten Anweisung wird den Benutzern die Berechtigung gewährt, die Instance- bzw. AMI-Ressourcen zu nutzen. Dabei muss allerdings die Instance eine `t2.micro`-Instance und Amazon oder bestimmte vertrauenswürdige und verifizierte Partner der Eigentümer des AMI sein.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeInstances",
         "ec2:DescribeImages",
         "ec2:DescribeInstanceTypes",
```

```
            "ec2:DescribeKeyPairs",
            "ec2:CreateKeyPair",
            "ec2:DescribeVpcs",
            "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeSecurityGroups",
            "ec2:CreateSecurityGroup",
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress"
        ],
        "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":"ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:network-interface/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:volume/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:key-pair/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:security-group/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:subnet/subnet-1a2b3c4d"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:instance/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:InstanceType": "t2.micro"
                }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:RunInstances",
            "Resource": [
                    "arn:aws:ec2:us-east-2::image/ami-*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "ec2:Owner": "amazon"
                }
            }
        }
```

```
   ]
}
```

Zugriff auf bestimmte Systems Manager-Parameter einschränken

Die folgende Richtlinie gewährt Zugriff auf die Verwendung von Systems Manager-Parametern mit einem bestimmten Namen.

Die erste Anweisung gewährt Benutzern die Erlaubnis, Systems Manager-Parameter anzuzeigen, wenn sie im Launch Instance Wizard ein AMI auswählen. Die zweite Anweisung gibt Benutzern die Berechtigung, nur Parameter zu verwenden, die mit `prod-*` bezeichnet sind.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ssm:DescribeParameters"
      ],
      "Resource": "*"
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ssm:GetParameters"
      ],
     "Resource": "arn:aws:ssm:us-east-2:123456123456:parameter/prod-*"
   }
   ]
}
```

Beispiel: Arbeiten mit Sicherheitsgruppen

Anzeigen von Sicherheitsgruppen sowie Hinzufügen und Entfernen von Regeln

Die folgende Richtlinie gewährt Benutzern die Erlaubnis, Sicherheitsgruppen in der EC2 Amazon-Konsole anzuzeigen, Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr hinzuzufügen und zu entfernen sowie Regelbeschreibungen für bestehende Sicherheitsgruppen, die das Tag tragen, aufzulisten und zu ändern. `Department=Test`

In der ersten Anweisung erlaubt die `ec2:DescribeTags`-Aktion den Benutzern, Tags in der Konsole anzusehen. Damit wird es für die Benutzer einfacher, die Sicherheitsgruppen zu bestimmen, die sie bearbeiten dürfen.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeSecurityGroups",
         "ec2:DescribeSecurityGroupRules",
         "ec2:DescribeTags"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
         "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
         "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
         "ec2:ModifySecurityGroupRules",
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress"
      ],
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:security-group/*"
      ],
      "Condition": {
         "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/Department": "Test"
         }
      }
   },
   {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:ModifySecurityGroupRules"
      ],
      "Resource": [
         "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:security-group-rule/*"
      ]
```

```
    }
]}
```

Arbeiten mit dem Dialogfeld Create Security Group (Sicherheitsgruppe erstellen)

Sie können eine Richtlinie erstellen, die es Benutzern ermöglicht, mit dem Dialogfeld „Sicherheitsgruppe erstellen“ in der EC2 Amazon-Konsole zu arbeiten. Damit die Benutzer dieses Dialogfeld verwenden können, müssen sie mindestens über Berechtigungen für die folgenden API-Aktionen verfügen:

- `ec2:CreateSecurityGroup`: Zum Erstellen einer neuen Sicherheitsgruppe.
- `ec2:DescribeVpcs`: Um eine Liste der VPCs in der VPC-Liste vorhandenen Objekte anzuzeigen.

Mit diesen Berechtigungen können die Benutzer eine neue Sicherheitsgruppe erstellen, dieser aber keine Regeln hinzufügen. Für die Arbeit mit Regeln im Dialogfeld Create Security Group fügen Sie der Richtlinie die folgenden API-Aktionen hinzu:

- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`: Zum Hinzufügen von Regeln für eingehenden Datenverkehr.
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`: Zum Hinzufügen von Regeln für ausgehenden Datenverkehr zu VPC-Sicherheitsgruppen.
- `ec2:RevokeSecurityGroupIngress`: Zum Ändern oder Löschen vorhandener eingehender Regeln. Diese Aktion ist hilfreich, damit die Benutzer in der Konsole das Feature Copy to new verwenden können. Mit diesem Feature wird das Dialogfeld Create Security Group geöffnet und mit den gleichen Regeln vorausgefüllt, die in der ausgewählten vorhandenen Sicherheitsgruppe enthalten sind.
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`: Zum Ändern oder Löschen von Regeln für ausgehenden Datenverkehr für VPC-Sicherheitsgruppen. Dies ist nützlich, um Benutzern zu ermöglichen, die ausgehende Standardregel zu ändern oder zu löschen, die jeden ausgehenden Datenverkehr erlaubt.
- `ec2:DeleteSecurityGroup`: Für den Fall, dass ungültige Regeln nicht gespeichert werden können. Die Konsole erstellt zuerst die Sicherheitsgruppe und fügt dann die angegebenen Regeln hinzu. Wenn die Regeln ungültig sind, schlägt die Aktion fehl und die Konsole versucht, die Sicherheitsgruppe zu löschen. Das Dialogfeld Create Security Group bleibt geöffnet, sodass die Benutzer die unwirksame Regel korrigieren und erneut versuchen können, die Sicherheitsgruppe zu erstellen. Die API-Aktion ist nicht erforderlich. Wenn aber ein Benutzer nicht über die Berechtigung zu ihrer Verwendung verfügt und versucht, eine Sicherheitsgruppe mit ungültigen

Regeln zu erstellen, wird die Sicherheitsgruppe ohne jede Regel erstellt. Der Benutzer muss die Regeln danach hinzufügen.

- `ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress`: Zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Beschreibungen von Sicherheitsgruppenregeln für eingehenden Datenverkehr.
- `ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress`: Zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Beschreibungen von Sicherheitsgruppenregeln für ausgehenden Datenverkehr.
- `ec2:ModifySecurityGroupRules`: Zum Modifizieren von Sicherheitsgruppenregeln.
- `ec2:DescribeSecurityGroupRules`: Zum Auflisten von Sicherheitsgruppenregeln.

Die folgende Richtlinie erteilt Benutzern die Berechtigung, das Dialogfeld Create Security Group zu verwenden und für Sicherheitsgruppen, die mit einer bestimmten VPC (`vpc-1a2b3c4d`) verknüpft sind, Regeln für ein- und ausgehenden Datenverkehr zu erstellen. Benutzer können Sicherheitsgruppen für eine VPC erstellen, ihnen jedoch keine Regeln hinzufügen. Ebenso können die Benutzer vorhandenen Sicherheitsgruppen, die nicht mit der VPC verknüpft sind, keine Regeln hinzufüge `vpc-1a2b3c4d`. Den Benutzern wird außerdem die Berechtigung erteilt, alle Sicherheitsgruppen in der Konsole anzusehen. Damit wird es für die Benutzer einfacher, die Sicherheitsgruppen zu bestimmen, denen sie Regeln für eingehenden Datenverkehr hinzufügen können. Die Richtlinie gewährt den Benutzern zudem die Berechtigung zum Löschen von Sicherheitsgruppen, die mit der VPC `vpc-1a2b3c4d` verknüpft sind.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:security-group/*",
```

```
      "Condition":{
         "ArnEquals": {
            "ec2:Vpc": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:vpc/vpc-1a2b3c4d"
         }
      }
    }
   ]
}
```

Beispiel: Arbeiten mit Elastic-IP-Adressen

Damit Benutzer Elastic IP-Adressen in der EC2 Amazon-Konsole anzeigen können, müssen Sie den Benutzern die Erlaubnis zur Verwendung der `ec2:DescribeAddresses` Aktion erteilen.

Sie können Benutzern die Arbeit mit Elastic IP-Adressen ermöglichen, indem Sie der Richtlinie folgende Aktionen hinzufügen.

- `ec2:AllocateAddress`: Zum Zuweisen einer Elastic IP-Adresse.
- `ec2:ReleaseAddress`: Zum Freigeben einer Elastic IP-Adresse.
- `ec2:AssociateAddress`: Zum Zuordnen einer Elastic IP-Adresse zu einer Instance oder Netzwerkschnittstelle.
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces` und `ec2:DescribeInstances`: Zum Arbeiten mit der Seite Associate address. Auf der Seite werden die verfügbaren Instances oder Netzwerkschnittstellen angezeigt, denen Sie eine Elastic IP-Adresse zuordnen können.
- `ec2:DisassociateAddress`: Zum Aufheben der Zuordnung einer Elastic IP-Adresse zu einer Instance oder Netzwerkschnittstelle.

Die Richtlinie unten erlaubt den Benutzern, Elastic IP-Adressen anzusehen, zuzuordnen und mit Instances zu verknüpfen. Die Benutzer können die Elastic IP-Adressen nicht freigeben, nicht mit Netzwerkschnittstellen verknüpfen und keine Verknüpfungen aufheben.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAddresses",
```

```
                "ec2:AllocateAddress",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:AssociateAddress"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Beispiel: Arbeiten mit Reserved Instances

Mit der folgenden Richtlinie können Benutzer Reserved Instances in Ihrem Konto anzeigen und ändern sowie neue Reserved Instances in der AWS Management Console erwerben.

Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, alle Reserved Instances sowie On-Demand-Instances im Konto anzuzeigen. Für einzelne Reserved Instances können keine Berechtigungen auf Ressourcenebene erteilt werden.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:DescribeReservedInstances",
         "ec2:ModifyReservedInstances",
         "ec2:PurchaseReservedInstancesOffering",
         "ec2:DescribeInstances",
         "ec2:DescribeInstanceTypes",
         "ec2:DescribeAvailabilityZones",
         "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings"
      ],
      "Resource": "*"
   }
   ]
}
```

Die `ec2:DescribeAvailabilityZones` Aktion ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die EC2 Amazon-Konsole Informationen zu den Availability Zones anzeigen kann, in denen Sie Reserved Instances kaufen können. Die `ec2:DescribeInstances`-Aktion ist nicht erforderlich, sorgt aber dafür, dass der Benutzer die Instance im Konto sehen kann und Reservierungen kauft, die den richtigen Anforderungen entsprechen.

Wenn Sie den Benutzerzugriff begrenzen möchten, passen Sie die API-Aktionen an. Zum Beispiel hat der Benutzer nach dem Entfernen von `ec2:DescribeInstances` und `ec2:DescribeAvailabilityZones` schreibgeschützten Zugriff.

AWS verwaltete Richtlinien für Amazon EC2

Um Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen hinzuzufügen, ist es einfacher, AWS verwaltete Richtlinien zu verwenden, als Richtlinien selbst zu schreiben. Es erfordert Zeit und Fachwissen, um von Kunden verwaltete IAM-Richtlinien zu erstellen, die Ihrem Team nur die benötigten Berechtigungen bieten. Um schnell loszulegen, können Sie unsere AWS verwalteten Richtlinien verwenden. Diese Richtlinien decken allgemeine Anwendungsfälle ab und sind in Ihrem AWS Konto verfügbar. Weitere Informationen zu AWS verwalteten Richtlinien finden Sie unter AWS Verwaltete Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS Dienste verwalten und aktualisieren AWS verwaltete Richtlinien. Sie können die Berechtigungen in AWS verwalteten Richtlinien nicht ändern. Services fügen einer von AWS verwalteten Richtlinien gelegentlich zusätzliche Berechtigungen hinzu, um neue Features zu unterstützen. Diese Art von Update betrifft alle Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an welche die Richtlinie angehängt ist. Services aktualisieren eine von AWS verwaltete Richtlinie am ehesten, ein neues Feature gestartet wird oder neue Vorgänge verfügbar werden. Dienste entfernen keine Berechtigungen aus einer AWS verwalteten Richtlinie, sodass durch Richtlinienaktualisierungen Ihre bestehenden Berechtigungen nicht beeinträchtigt werden.

AWS Unterstützt außerdem verwaltete Richtlinien für Jobfunktionen, die sich über mehrere Dienste erstrecken. Die ReadOnlyAccess AWS verwaltete Richtlinie bietet beispielsweise schreibgeschützten Zugriff auf alle AWS Dienste und Ressourcen. Wenn ein Dienst eine neue Funktion startet, werden nur Leseberechtigungen für neue Operationen und Ressourcen AWS hinzugefügt. Eine Liste und Beschreibungen der Richtlinien für Auftragsfunktionen finden Sie in Verwaltete AWS -Richtlinien für Auftragsfunktionen im IAM-Leitfaden.

AWS verwaltete Richtlinie: AmazonEC2FullAccess

Sie können die `AmazonEC2FullAccess`-Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen. Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die den vollen Zugriff auf Amazon ermöglichen EC2.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter AmazonEC2FullAccess in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: AmazonEC2ReadOnlyAccess

Sie können die `AmazonEC2ReadOnlyAccess`-Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen. Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen, die nur Lesezugriff auf Amazon ermöglichen. EC2

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter AmazonEC2ReadOnlyAccess in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy

Diese Richtlinie ist der mit dem Dienst verknüpften Rolle AWSServiceRoleForEC2CapacityReservationFleetzugeordnet, sodass der Service in Ihrem Namen Kapazitätsreservierungen in einer Kapazitätsreservierungsflotte erstellen, ändern und stornieren kann. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Kapazitätsreservierungsflotten.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: AWSEC2FleetServiceRolePolicy

Diese Richtlinie ist der serviceverknüpften Rolle AWSServiceRoleForEC2Fleetzugeordnet, sodass EC2 Fleet Instances in Ihrem Namen anfordern, starten, beenden und taggen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Servicebezogene Rolle für Fleet EC2 .

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter AWSEC2FleetServiceRolePolicy in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy

Diese Richtlinie ist an die servicegebundene Rolle namens AWSServiceRoleForEC2SpotFleet angefügt, damit die Spot-Flotte in Ihrem Namen Instances starten und verwalten kann. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rolle für Spot-Flotte.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter AWSEC2SpotFleetServiceRolePolicy in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: AWSEC2SpotServiceRolePolicy

Diese Richtlinie ist der servicebasierten Rolle zugeordnet AWSServiceRoleForEC2Spot, sodass Amazon EC2 Spot-Instances in Ihrem Namen starten und verwalten kann. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rolle für Spot-Instance-Anforderungen.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter AWSEC2SpotServiceRolePolicy in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: AWSEC2VssSnapshotPolicy

Sie können diese verwaltete Richtlinie an die IAM-Instance-Profilrolle anhängen, die Sie für Ihre Amazon EC2 Windows-Instances verwenden. Die Richtlinie gewährt Amazon Berechtigungen, die es Amazon EC2 ermöglichen, VSS-Snapshots in Ihrem Namen zu erstellen und zu verwalten.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter AWSEC2VssSnapshotPolicy in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: DeclarativePoliciesEC2Report

Diese Richtlinie ist der dienstbezogenen Rolle zugeordnet, die so benannt ist`AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report`, dass sie nur Lesezugriff gewährt, die für die Erstellung des Kontostatusberichts für deklarative Richtlinien APIs erforderlich ist.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter DeclarativePoliciesEC2Report in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: EC2FastLaunchFullAccess

Sie können die `EC2FastLaunchFullAccess`-Richtlinie Ihrem Instance-Profil oder einer anderen IAM-Rolle anfügen. Diese Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf EC2 Schnellstartaktionen sowie gezielte Berechtigungen wie folgt.

Details zu Berechtigungen

- EC2 Schnellstart — Administratorzugriff wird gewährt, sodass die Rolle EC2 Fast Launch aktivieren oder deaktivieren und Fast Launch-Images beschreiben EC2 kann.
- Amazon EC2 — Zugriff wird für die Vorgänge Amazon EC2 RunInstancesCreateTags, Describe und Create and Modify Launch Template gewährt. Außerdem wird Zugriff gewährt, um Netzwerk- und Sicherheitsgruppenressourcen zu erstellen, Eingangsregeln zu autorisieren und Ressourcen zu löschen, die von EC2 Fast Launch erstellt wurden.
- IAM – Der Zugriff wird gewährt, um Instance-Profile abzurufen und zu verwenden, deren Name `ec2fastlaunch` enthält, zur Erstellung der EC2FastLaunchServiceRolePolicy-serviceverknüpften Rolle.
- AWS CloudFormation— EC2 Fast Launch erhält Zugriff zur Beschreibung und Erstellung von Stacks sowie zum Löschen von CloudFormation Stacks, die von Fast Launch erstellt wurden.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter EC2FastLaunchFullAccess in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: EC2FastLaunchServiceRolePolicy

Diese Richtlinie ist der serviceverknüpften Rolle mit dem Namen AWSServiceRoleForEC2FastLaunchzugeordnet, sodass Amazon EC2 eine Reihe von vorab bereitgestellten Snapshots erstellen und verwalten kann, die den Zeitaufwand für den Start von Instances über Ihr EC2 Fast Launch-fähiges AMI reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Servicegebundene Rolle”.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter EC2FastLaunchServiceRolePolicy in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: Ec2InstanceConnectEndpoint

Diese Richtlinie ist einer dienstbezogenen Rolle zugeordnet, die so benannt ist AWSServiceRoleForEC2InstanceConnect, dass EC2 Instance Connect Endpoint Aktionen in Ihrem Namen ausführen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rolle für EC2 Instance Connect Endpoint.

Informationen zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter Ec2InstanceConnectEndpoint in der Referenz zu von AWS verwalteten Richtlinien.

EC2 Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien durch Amazon

Sehen Sie sich Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für Amazon an, EC2 seit dieser Service begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen.

Änderung	Beschreibung	Datum
EC2FastLaunchServiceRolePolicy— Aktualisierte Richtlinie	Um zu verhindern, dass Ressourcen verwaist sind, hat Amazon diese Richtlinie EC2 aktualisiert und nun die Erlaubnis hinzugefügt, Volumes, Volumenattribute und Netzwerkschnittstellen zu beschreiben und Volumes	17. Juli 2025

Änderung	Beschreibung	Datum
	und Netzwerkschnittstellen zu löschen, die von EC2 Fast Launch erstellt wurden.	
EC2FastLaunchFullAccess— Aktualisierte Richtlinie	Amazon hat diese Richtlinie EC2 aktualisiert und umfasst nun auch Vorgänge zum Erstellen und Ändern von Startvorlagen, zum Erstellen von Netzwerk- und Sicherheitsgruppenressourcen, zum Autorisieren von Eingangsregeln und zum Löschen von Ressourcen, die von EC2 Fast Launch erstellt wurden. Es kann außerdem Stapel beschreiben und erstellen sowie CloudFormation Stapel löschen, die EC2 von Fast Launch erstellt wurden.	14. Mai 2025

Änderung	Beschreibung	Datum
EC2FastLaunchServiceRolePolicy— Aktualisierte Richtlinie	Amazon hat diese Richtlinie EC2 aktualisiert, um Amazon EventBridge Access zur Erstellung und Verwaltung von Eventregeln für EC2 Fast Launch hinzuzufügen. Darüber hinaus kann EC2 Fast Launch jetzt AWS CloudFormation Stacks beschreiben, eine Instance von einem zugehörigen AMI aus starten AWS License Manager, eine Liste der erstellten AWS KMS Grants abrufen, die zurückgezogen werden können, und Startvorlagen löschen, die es erstellt hat.	14. Mai 2025
AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy— Aktualisierte Berechtigungen	Amazon `AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy` hat die verwaltete Richtlinie EC2 aktualisiert, sodass der `ArnLike` Bedingungsoperator anstelle des `StringLike` Bedingungsoperators verwendet wird.	03. März 2025
AmazonEC2ReadOnlyAccess – hat neue Berechtigung	Amazon EC2 hat eine Berechtigung hinzugefügt, mit der Sie Sicherheitsgruppen mithilfe des `GetSecurityGroupsForVpc` Vorgangs abrufen können.	27. Dezember 2024

Änderung	Beschreibung	Datum
EC2FastLaunchFullAccess – Neue Richtlinie	Amazon EC2 hat diese Richtlinie hinzugefügt, um API-Aktionen im Zusammenhang mit der EC2 Schnellstartfunktion von einer Instance aus durchzuführen. Die Richtlinie kann an das Instance-Profil für eine Instance angehängt werden, die von einem EC2 Fast Launch-fähigen AMI aus gestartet wurde.	14. Mai 2024
AWSEC2VssSnapshotPolicy – Neue Richtlinie	Amazon EC2 hat die `AWSEC2VssSnapshotPolicy` Richtlinie hinzugefügt, die Berechtigungen zum Erstellen und Hinzufügen von Tags zu Amazon Machine Images (AMIs) und EBS-Snapshots enthält.	28. März 2024
EC2FastLaunchServiceRolePolicy – Neue Richtlinie	Amazon EC2 hat die EC2 Schnellstartfunktion hinzugefügt, damit Windows Instances schneller starten AMIs kann, indem eine Reihe von vorab bereitgestellten Snapshots erstellt wird.	26. November 2021
Amazon EC2 hat begonnen, Änderungen zu verfolgen	Amazon EC2 hat damit begonnen, Änderungen an seinen AWS verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen	1. März 2021

IAM-Rollen für Amazon EC2

Anwendungen müssen ihre API-Anfragen mit AWS Anmeldeinformationen signieren. Wenn Sie ein Anwendungsentwickler sind, benötigen Sie daher eine Strategie für die Verwaltung der Anmeldeinformationen für Ihre Anwendungen, die auf EC2 Instances ausgeführt werden. Sie können zum Beispiel die AWS -Anmeldeinformationen sicher an die Instances verteilen, damit die Anwendungen auf diesen Instances sie zum Signieren von Anforderungen verwenden können, während Ihre Anmeldeinformationen vor anderen Benutzern geschützt bleiben. Es ist jedoch schwierig, Anmeldeinformationen sicher an jede Instance zu verteilen, insbesondere an diejenigen, die in Ihrem Namen AWS erstellt werden, wie Spot-Instances oder Instances in Auto Scaling Scaling-Gruppen. Sie müssen auch in der Lage sein, die Anmeldeinformationen für jede Instance zu aktualisieren, wenn Sie Ihre AWS Anmeldeinformationen wechseln.

Wir haben IAM-Rollen entworfen, damit Ihre Anwendungen die API-Anforderungen sicher von Ihren Instances senden können, ohne dass Sie die von den Anwendungen verwendeten Sicherheitsanmeldeinformationen verwalten müssen. Anstatt Ihre AWS Anmeldeinformationen zu erstellen und zu verteilen, können Sie die Berechtigung zum Stellen von API-Anfragen mithilfe von IAM-Rollen wie folgt delegieren:

1. Erstellen Sie eine IAM-Rolle.
2. Definieren Sie, welche Konten oder AWS Dienste die Rolle übernehmen können.
3. Definieren Sie, welche API-Aktionen und -Ressourcen die Anwendung nach Annahme der Rolle verwenden kann.
4. Geben Sie die Rolle beim Starten der Instance an oder verknüpfen Sie die Rolle mit einer vorhandenen Instance.
5. Lassen Sie die Anwendung einen Satz vorübergehende Anmeldeinformationen abrufen und verwenden.

Verwenden Sie IAM-Rollen zum Beispiel zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen, die auf Instances ausgeführt werden, die einen Bucket in Amazon S3 verwenden müssen. Sie können Berechtigungen für IAM-Rollen angeben, indem Sie eine Richtlinie im JSON-Format erstellen. Diese Richtlinien sind denen ähnlich, die Sie für -Benutzer erstellen. Wenn Sie an einer Rolle etwas ändern, wird diese Änderung an alle Instances weitergegeben.

> **Note**
>
> Die Anmeldeinformationen für Amazon EC2 IAM-Rollen unterliegen nicht der in der Rolle konfigurierten maximalen Sitzungsdauer. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Methoden zur Übernahme einer Rolle.

Beim Erstellen von IAM-Rollen ordnen Sie IAM-Richtlinien mit geringsten Berechtigungen zu, die den Zugriff auf die spezifischen API-Aufrufe einschränken, die die Anwendung benötigt. Verwenden Sie für die Windows-to-Windows Kommunikation klar definierte und gut dokumentierte Windows-Gruppen und -Rollen, um den Zugriff auf Anwendungsebene zwischen Windows-Instanzen zu gewähren. Gruppen und Rollen ermöglichen es Kunden, Berechtigungen auf Anwendungs- und NTFS-Ordnerebene zu definieren, um den Zugriff auf anwendungsspezifische Anforderungen zu beschränken.

Sie können nur eine IAM-Rolle an eine Instance anhängen, aber Sie können die gleiche Rolle an viele Instances anhängen. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von IAM-Rollen finden Sie unter Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.

Sie können Berechtigungen auf Ressourcenebene auf Ihre IAM-Richtlinien anwenden, um zu steuern, ob Benutzer einer Instance IAM-Rollen anfügen, diese ersetzen oder trennen können. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Berechtigungen auf Ressourcenebene für Amazon-API-Aktionen EC2 und in diesem Beispiel: Beispiel: Arbeiten mit IAM-Rollen.

Inhalt

- Instance-Profile
- Berechtigungen für Ihren Anwendungsfall
- Abrufen von Sicherheitsanmeldeinformationen aus Instance-Metadaten
- Gewähren von Berechtigungen zum Anhängen einer IAM-Rolle an eine Instance
- Anfügen einer IAM-Rolle an eine Instance
- Instanzidentitätsrollen für EC2 Amazon-Instances

Instance-Profile

Amazon EC2 verwendet ein Instance-Profil als Container für eine IAM-Rolle. Wenn Sie eine IAM-Rolle mithilfe der IAM-Konsole erstellen, erzeugt die Konsole automatisch ein Instance-Profil und

gibt ihm denselben Namen wie der entsprechenden Rolle. Wenn Sie die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um eine Instance mit einer IAM-Rolle zu starten oder einer Instance eine IAM-Rolle zuzuweisen, wählen Sie die Rolle anhand einer Liste von Instance-Profilnamen aus.

Wenn Sie die AWS CLI API oder ein AWS SDK verwenden, um eine Rolle zu erstellen, erstellen Sie die Rolle und das Instance-Profil als separate Aktionen mit möglicherweise unterschiedlichen Namen. Wenn Sie dann die AWS CLI API oder ein AWS SDK verwenden, um eine Instance mit einer IAM-Rolle zu starten oder einer Instance eine IAM-Rolle zuzuweisen, geben Sie den Namen des Instanzprofils an.

Ein Instance-Profil kann nur eine IAM-Rolle enthalten. Sie können eine IAM-Rolle in mehrere Instanzprofile aufnehmen.

Um die Berechtigungen für eine Instanz zu aktualisieren, ersetzen Sie ihr Instanzprofil. Es wird nicht empfohlen, eine Rolle aus einem Instanzprofil zu entfernen, da es bis zu einer Stunde dauern kann, bis diese Änderung wirksam wird.

Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Verwenden von Instanzprofilen.

Berechtigungen für Ihren Anwendungsfall

Wenn Sie zum ersten Mal eine IAM-Rolle für Ihre Anwendungen erstellen, können Sie manchmal Berechtigungen erteilen, die über das erforderliche hinausgehen. Bevor Sie Ihre Anwendung in Ihrer Produktionsumgebung starten, können Sie eine IAM-Richtlinie generieren, die auf der Zugriffsaktivität für eine IAM-Rolle basiert. IAM Access Analyzer überprüft Ihre AWS CloudTrail Protokolle und generiert eine Richtlinienvorlage, die die Berechtigungen enthält, die von der Rolle in Ihrem angegebenen Zeitraum verwendet wurden. Sie können die Vorlage verwenden, um eine verwaltete Richtlinie mit definierten Berechtigungen zu erstellen und sie dann an die IAM-Rolle anzuhängen. Auf diese Weise gewähren Sie nur die Berechtigungen, die die Rolle für die Interaktion mit AWS Ressourcen für Ihren speziellen Anwendungsfall benötigt. Dies hilft Ihnen, die Best Practice einzuhalten, die geringsten Privilegien zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Richtliniengenerierung von IAM Access Analyzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Abrufen von Sicherheitsanmeldeinformationen aus Instance-Metadaten

Eine Anwendung auf der Instance ruft die von der Rolle bereitgestellten Sicherheitsanmeldeinformationen aus dem Instance-Metadatenelement `iam/security-credentials/`Rollenname ab. Über die mit der Rolle verknüpften Sicherheitsanmeldeinformationen werden der Anwendung die Berechtigungen für die Aktionen und Ressourcen gewährt, die Sie für die Rolle definiert haben. Diese Sicherheitsanmeldeinformationen sind temporär und werden automatisch

gewechselt. Neue Anmeldeinformationen stehen spätestens fünf Minuten vor dem Ablauf der alten zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Instance-Metadaten erhalten Sie unter Verwenden Sie Instanz-Metadaten, um Ihre EC2 Instanz zu verwalten.

> **Warning**
>
> Wenn Sie Services verwenden, die Instance-Metadaten mit IAM-Rollen nutzen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Anmeldeinformationen nicht zur Verfügung stellen, wenn die Services HTTP-Aufrufe in Ihrem Auftrag senden. Zu den Arten von Diensten, die Ihre Anmeldeinformationen offenlegen könnten, gehören HTTP-Proxys, HTML/CSS Validatordienste und XML-Prozessoren, die XML-Inklusion unterstützen.

Für Ihre EC2 Amazon-Workloads empfehlen wir, dass Sie die Anmeldeinformationen für die Sitzung mithilfe der unten beschriebenen Methode abrufen. Diese Anmeldeinformationen sollten es Ihrem Workload ermöglichen, AWS -API-Anfragen zu stellen, ohne `sts:AssumeRole` verwenden zu müssen, um dieselbe Rolle zu übernehmen, die bereits mit dieser Instance verknüpft ist. Nur wenn Sie Sitzungs-Tags für die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) übergeben oder eine Sitzungsrichtlinie übergeben müssen, um die Berechtigungen der Rolle weiter einzuschränken, sind solche Rollenannahmeaufrufe erforderlich, da sie einen neuen Satz derselben temporären Anmeldeinformationen für die Rollensitzung erstellen.

Wenn Ihr Workload eine Rolle verwendet, um sich selbst anzunehmen, müssen Sie eine Vertrauensrichtlinie erstellen, die ausdrücklich zulässt, dass diese Rolle sich selbst annimmt. Wenn Sie die Vertrauensrichtlinie nicht erstellen, erhalten Sie den Fehler `AccessDenied`. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren einer Rollenvertrauensrichtlinie im IAM-Benutzerhandbuch.

IMDSv2

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus, um die Sicherheitsanmeldedaten für eine IAM-Rolle abzurufen.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
```

```
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/
meta-data/iam/security-credentials/role-name
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instance aus, um die Sicherheitsanmeldeinformationen für eine IAM-Rolle abzurufen.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-
credentials/role-name
```

IMDSv1

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus, um die Sicherheitsanmeldeinformationen für eine IAM-Rolle abzurufen.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/role-name
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instance aus, um die Sicherheitsanmeldeinformationen für eine IAM-Rolle abzurufen.

```
Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-
credentials/role-name
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Wenn Sie die Sicherheitsanmeldedaten nicht abrufen können, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch weitere Informationen unter Ich kann nicht auf die temporären Sicherheitsanmeldedaten auf meiner EC2 Instance zugreifen.

```
{
```

```
  "Code" : "Success",
  "LastUpdated" : "2012-04-26T16:39:16Z",
  "Type" : "AWS-HMAC",
  "AccessKeyId" : "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
  "SecretAccessKey" : "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
  "Token" : "token",
  "Expiration" : "2017-05-17T15:09:54Z"
}
```

Für Anwendungen und Tools for PowerShell Windows-Befehle AWS CLI, die auf der Instance ausgeführt werden, müssen Sie die temporären Sicherheitsanmeldedaten nicht explizit abrufen — die AWS SDKs, AWS CLI, und Tools für Windows rufen die Anmeldeinformationen PowerShell automatisch vom EC2 Instanz-Metadatendienst ab und verwenden sie. Für einen Aufruf außerhalb der Instance mithilfe der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen (beispielsweise um IAM-Richtlinien zu testen) müssen Sie den Zugriffsschlüssel, den geheimen Schlüssel und das Sitzungs-Token zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Verwenden temporärer Sicherheitsanmeldedaten, um Zugriff auf AWS Ressourcen anzufordern.

Gewähren von Berechtigungen zum Anhängen einer IAM-Rolle an eine Instance

Ihre Identitäten AWS-Konto, z. B. IAM-Benutzer, müssen über bestimmte Berechtigungen verfügen, um eine EC2 Amazon-Instance mit einer IAM-Rolle zu starten, einer Instance eine IAM-Rolle zuzuweisen, die IAM-Rolle für eine Instance zu ersetzen oder eine IAM-Rolle von einer Instance zu trennen. Sie müssen die Berechtigung zum Verwenden der folgenden API-Aktionen nach Bedarf gewähren:

- `iam:PassRole`
- `ec2:AssociateIamInstanceProfile`
- `ec2:DisassociateIamInstanceProfile`
- `ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation`

> **Note**
>
> Wenn Sie die Ressource für `iam:PassRole` als `*` angeben, würde dies Zugriff gewähren, um eine Ihrer IAM-Rollen an eine Instance zu übergeben. Um der bewährten Methode der geringsten Rechte zu folgen, geben Sie die spezifischen IAM-Rollen mit an`iam:PassRole`, wie in ARNs der folgenden Beispielrichtlinie dargestellt.

Beispielrichtlinie für den programmatischen Zugriff

Die folgende IAM-Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Starten von Instances mit einer IAM-Rolle, zum Anhängen einer IAM-Rolle an eine Instance oder zum Ersetzen der IAM-Rolle für eine Instance mithilfe der AWS CLI oder der Amazon-API. EC2

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:RunInstances",
         "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
         "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
         "ec2:ReplaceIamInstanceProfileAssociation"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevTeam*"
    }
  ]
}
```

Zusätzliche Anforderung für den Konsolenzugriff

Um Berechtigungen für die Ausführung derselben Aufgaben mit der EC2 Amazon-Konsole zu erteilen, müssen Sie auch die `iam:ListInstanceProfiles` API-Aktion angeben.

Anfügen einer IAM-Rolle an eine Instance

Sie können eine IAM-Rolle erstellen und sie während des Starts oder danach einer Instance anfügen. Sie können IAM-Rollen auch ersetzen oder trennen.

Um einer Instance beim Start über die EC2 Amazon-Konsole eine IAM-Rolle zuzuweisen, erweitern Sie Erweiterte Details. Bei IAM-Instance-Profil wählen Sie die IAM-Rolle.

> **Note**
>
> Wenn Sie die IAM-Rolle mit der IAM-Konsole erstellt haben, wurde das Instance-Profil für Sie angelegt und hat denselben Namen wie die Rolle erhalten. Wenn Sie Ihre IAM-Rolle mithilfe der AWS CLI API oder eines AWS SDK erstellt haben, haben Sie Ihrem Instance-Profil möglicherweise einen anderen Namen als der Rolle gegeben.

Sie können einer Instance, die ausgeführt wird oder gestoppt wird, eine IAM-Rolle anfügen. Wenn der Instance bereits eine IAM-Rolle zugewiesen ist, müssen Sie diese durch die neue IAM-Rolle ersetzen.

Console

So fügen Sie einer Instance eine IAM-Rolle an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Security (Sicherheit), Modify IAM role (IAM-Rolle ändern) aus.
5. Für IAM-Rolle wählen Sie das IAM-Instance-Profil.
6. Wählen Sie IAM-Rolle aktualisieren.

AWS CLI

So fügen Sie einer Instance eine IAM-Rolle an

Verwenden Sie den associate-iam-instance-profileBefehl, um der Instance die IAM-Rolle zuzuweisen. Wenn Sie das Instance-Profil angeben, können Sie entweder den Amazon-Ressourcenname (ARN) des Instance-Profils oder dessen Namen verwenden.

```
aws ec2 associate-iam-instance-profile \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --iam-instance-profile Name="TestRole-1"
```

PowerShell

So fügen Sie einer Instance eine IAM-Rolle an

Verwenden Sie das Register-EC2IamInstanceProfileCmdlet.

```
Register-EC2IamInstanceProfile `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -IamInstanceProfile_Name TestRole-1
```

Um die IAM-Rolle auf einer Instance zu ersetzen, der bereits eine IAM-Rolle zugewiesen ist, muss die Instanz laufen. Sie können dies tun, wenn Sie die IAM-Rolle für eine Instance ändern möchten, ohne zuvor die vorhandene Instance zu trennen. Sie können dies beispielsweise tun, um sicherzustellen, dass die von Anwendungen auf der Instance ausgeführten API-Aktionen nicht unterbrochen werden.

Console

So ersetzen Sie eine IAM-Rolle für eine Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Security (Sicherheit), Modify IAM role (IAM-Rolle ändern) aus.
5. Für IAM-Rolle wählen Sie das IAM-Instance-Profil.
6. Wählen Sie IAM-Rolle aktualisieren.

AWS CLI

So ersetzen Sie eine IAM-Rolle für eine Instance

1. Verwenden Sie bei Bedarf den Befehl describe-iam-instance-profile-associations, um die Zuordnungs-ID abzurufen.

   ```
   aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations \
       --filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0 \
       --query IamInstanceProfileAssociations.AssociationId
   ```

2. Verwenden Sie den Befehl replace-iam-instance-profile-association. Geben Sie die Zuordnungs-ID für das bestehende Instanzprofil und den ARN oder Namen des neuen Instanzprofils an.

   ```
   aws ec2 replace-iam-instance-profile-association \
   ```

```
    --association-id iip-assoc-0044d817db6c0a4ba \
    --iam-instance-profile Name="TestRole-2"
```

PowerShell

So ersetzen Sie eine IAM-Rolle für eine Instance

1. Verwenden Sie bei Bedarf das Get-EC2IamInstanceProfileAssociationCmdlet, um die Zuordnungs-ID abzurufen.

```
(Get-EC2IamInstanceProfileAssociation -Filter @{Name="instance-id";
 Values="i-0636508011d8e966a"}).AssociationId
```

2. Verwenden Sie das Cmdlet Set-EC2IamInstanceProfileAssociation. Geben Sie die Zuordnungs-ID für das bestehende Instanzprofil und den ARN oder Namen des neuen Instanzprofils an.

```
Set-EC2IamInstanceProfileAssociation `
    -AssociationId iip-assoc-0044d817db6c0a4ba `
    -IamInstanceProfile_Name TestRole-2
```

Sie können eine IAM-Rolle von einer Instance trennen, die gerade läuft oder gestoppt wurde.

Console

So trennen Sie eine IAM-Rolle von einer Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Security (Sicherheit), Modify IAM role (IAM-Rolle ändern) aus.
5. Klicken Sie unter IAM-Rolle auf die Option Keine IAM-Rolle.
6. Wählen Sie IAM-Rolle aktualisieren.
7. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie Abhängen ein und wählen Sie dann Abhängen aus.

AWS CLI

So trennen Sie eine IAM-Rolle von einer Instance

1. Verwenden Sie bei Bedarf describe-iam-instance-profile-associations, um die Zuordnungs-ID für das zu trennende IAM-Instance-Profil abzurufen.

```
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations \
    --filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0 \
    --query IamInstanceProfileAssociations.AssociationId
```

2. Verwenden Sie den disassociate-iam-instance-profile-Befehl.

```
aws ec2 disassociate-iam-instance-profile --association-id iip-
assoc-0044d817db6c0a4ba
```

PowerShell

So trennen Sie eine IAM-Rolle von einer Instance

1. Verwenden Sie bei Bedarf, Get-EC2IamInstanceProfileAssociationum die Zuordnungs-ID für das zu trennende IAM-Instanzprofil abzurufen.

```
(Get-EC2IamInstanceProfileAssociation -Filter @{Name="instance-id";
 Values="i-0636508011d8e966a"}).AssociationId
```

2. Verwenden Sie das Cmdlet Unregister-EC2IamInstanceProfile.

```
Unregister-EC2IamInstanceProfile -AssociationId iip-assoc-0044d817db6c0a4ba
```

Instanzidentitätsrollen für EC2 Amazon-Instances

Jede EC2 Amazon-Instance, die Sie starten, hat eine Instance-Identitätsrolle, die ihre Identität repräsentiert. Eine Instance-Identitätsrolle ist eine Art von IAM-Rolle. AWS Dienste und Funktionen, die zur Verwendung der Instanzidentitätsrolle integriert sind, können sie verwenden, um die Instanz für den Dienst zu identifizieren.

Auf die Anmeldeinformationen für die Instance-Identitätsrolle können Sie über den Instance Metadata Service (IMDS) unter `/identity-credentials/ec2/security-credentials/`

`ec2-instance` zugreifen. Die Anmeldeinformationen bestehen aus einem AWS temporären Zugriffsschlüsselpaar und einem Sitzungstoken. Sie werden verwendet, um AWS Sigv4-Anfragen an die AWS Dienste zu signieren, die die Instanzidentitätsrolle verwenden. Die Anmeldeinformationen sind in den Instance-Metadaten vorhanden, unabhängig davon, ob ein Service oder ein Feature, welches Instance-Identitätsrollen verwendet, in der Instance aktiviert ist.

Instance-Identitätsrollen werden automatisch erstellt, wenn eine Instance gestartet wird. Sie haben kein Rollenvertrauensrichtliniendokument und unterliegen keiner Identitäts- oder Ressourcenrichtlinie.

Unterstützte Services

Die folgenden AWS Dienste verwenden die Instanzidentitätsrolle:

- Amazon EC2 — EC2 Instance Connect verwendet die Instance-Identitätsrolle, um die Hostschlüssel für eine Linux-Instance zu aktualisieren.
- Amazon GuardDuty — GuardDuty Runtime Monitoring verwendet die Instance-Identitätsrolle, damit der Runtime-Agent Sicherheitstelemetrie an den GuardDuty VPC-Endpunkt senden kann.
- AWS Security Token Service (AWS STS) — Die Anmeldeinformationen für die Instance-Identitätsrolle können für die AWS STS `GetCallerIdentity`Aktion verwendet werden.
- AWS Systems Manager— Bei Verwendung der Standard-Host-Management-Konfiguration AWS Systems Manager wird die Identität verwendet, die von der Instance-Identitätsrolle bereitgestellt wird, um EC2 Instances zu registrieren. Nach der Identifizierung Ihrer Instance kann Systems Manager Ihre `AWSSystemsManagerDefaultEC2InstanceManagementRole`-IAM-Rolle an Ihre Instance weitergeben.

Instanzidentitätsrollen können nicht mit anderen AWS Diensten oder Funktionen verwendet werden, da sie nicht mit Instanzidentitätsrollen integriert sind.

Instance-Identitäts-Rollen-ARN

Die Instance-Identitätsrollen-ARN hat das folgende Format:

```
arn:aws-partition:iam::account-number:assumed-role/aws:ec2-instance/instance-id
```

Zum Beispiel:

```
arn:aws:iam::0123456789012:assumed-role/aws:ec2-instance/i-1234567890abcdef0
```

Weitere Informationen zu ARNs finden Sie unter Amazon Resource Names (ARNs) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwaltung von Updates für EC2 Amazon-Instances

Wir empfehlen Ihnen, das Betriebssystem und die Anwendungen auf Ihren EC2 Instances regelmäßig zu patchen, zu aktualisieren und zu sichern. Mit dem AWS Systems Manager Patch Manager können Sie den Prozess der Installation sicherheitsrelevanter Updates sowohl für das Betriebssystem als auch für Anwendungen automatisieren.

Für EC2 Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe können Sie den AWS-PatchAsgInstanceRunbook, um zu verhindern, dass Instanzen, die gerade gepatcht werden, ersetzt werden. Alternativ können Sie alle Services zur automatischen Aktualisierung oder empfohlenen Prozesse für die Installation von Aktualisierungen verwenden, die vom Anwendungsanbieter bereitgestellt werden.

Ressourcen

- AL2023 — Aktualisierung von AL2 023 im Amazon Linux 2023-Benutzerhandbuch
- AL2— Software auf Ihrer Amazon Linux 2-Instance im Amazon Linux 2-Benutzerhandbuch verwalten
- Windows-Instances – the section called “Update-Management”

Bewährte Methoden für die Sicherheit in Windows-Instances

Es wird empfohlen, die folgenden bewährten Methoden für die Sicherheit in Ihren Windows-Instances zu befolgen.

Inhalt

- Bewährte Methoden für die Sicherheit auf hohem Niveau
- Update-Management
- Konfigurationsmanagement
- Änderungsmanagement
- Prüfung und Rechenschaftspflicht für Amazon EC2 Windows-Instances

Bewährte Methoden für die Sicherheit auf hohem Niveau

Für Ihre Windows Instances sollten Sie die folgenden bewährten Methoden für die Sicherheit auf hohem Niveau einhalten:

- Geringster Zugriff – Gewähren Sie Zugriff nur auf vertrauenswürdige und erwartete Systeme und Speicherorte. Dies gilt für alle Microsoft-Produkte wie Active Directory, Microsoft-Geschäftsproduktivitätsserver und Infrastruktur-Services wie Remote Desktop-Dienste, Reverse-Proxy-Server, IIS-Webserver usw. Verwenden Sie AWS Funktionen wie EC2 Amazon-Instance-Sicherheitsgruppen, Netzwerk-Zugriffskontrolllisten (ACLs) und öffentliche/private Amazon VPC-Subnetze, um die Sicherheit über mehrere Standorte in einer Architektur zu verteilen. Innerhalb einer Windows-Instance können Kunden die Windows-Firewall verwenden, um eine weitere defense-in-depth Strategie innerhalb ihrer Implementierung zu entwickeln. Installieren Sie nur die Betriebssystemkomponenten und -anwendungen, die für die gewünschte Funktion des Systems erforderlich sind. Konfigurieren Sie Infrastruktur-Services wie IIS für die Ausführung unter Servicekonten oder für die Verwendung von Funktionen wie Anwendungspool-Identitäten, um lokal und remote auf Ressourcen in Ihrer gesamten Infrastruktur zuzugreifen.
- Geringste Berechtigung – Bestimmen Sie die Mindestberechtigungen, die Instances und Konten benötigen, um ihre Funktionen auszuführen. Schränken Sie diese Server und Benutzer so ein, dass nur diese definierten Berechtigungen gewährt werden. Verwenden Sie Techniken wie rollenbasierte Zugriffskontrollen, um die Angriffsfläche von Administratorkonten zu reduzieren, und erstellen Sie maximal eingeschränkte Rollen für die Ausführung einer Aufgabe. Verwenden Sie Betriebssystemfunktionen wie Encrypting File System (EFS) in NTFS, um sensible Daten im Ruhezustand zu verschlüsseln und den Anwendungs- und Benutzerzugriff darauf zu kontrollieren.
- Konfigurationsmanagement — Erstellen Sie eine grundlegende Serverkonfiguration, die up-to-date Sicherheitspatches und hostbasierte Schutzpakete umfasst, zu denen Viren- und Malware-Schutz, Erkennung und Verhinderung von Eindringlingen und Überwachung der Dateiintegrität gehören. Bewerten Sie jeden Server anhand der aktuell aufgezeichneten Basislinie, um Abweichungen zu identifizieren und zu kennzeichnen. Stellen Sie sicher, dass jeder Server so konfiguriert ist, dass entsprechende Protokoll- und Prüfungsdaten generiert und sicher gespeichert werden.
- Änderungsmanagement – Erstellen Sie Prozesse zur Steuerung von Änderungen an Serverkonfigurationsbasislinien und arbeiten Sie an vollautomatisierten Änderungsprozessen. Nutzen Sie außerdem Just Enough Administration (JEA) mit Windows PowerShell DSC, um den Administratorzugriff auf die minimal erforderlichen Funktionen zu beschränken.
- Patch-Management — Implementieren Sie Prozesse, die das Betriebssystem und die Anwendungen auf Ihren EC2 Instanzen regelmäßig patchen, aktualisieren und sichern.

- Audit-Logs — Überwachen Sie den Zugriff und alle Änderungen an EC2 Amazon-Instances, um die Serverintegrität zu überprüfen und sicherzustellen, dass nur autorisierte Änderungen vorgenommen werden. Nutzen Sie Funktionen wie Enhanced Logging for IIS, um die standardmäßigen Protokollierungsfunktionen zu verbessern. AWS Funktionen wie VPC Flow Logs AWS CloudTrail sind auch verfügbar, um den Netzwerkzugriff zu überprüfen, einschließlich erlaubter/verweigerter Anfragen und API-Aufrufe.

Update-Management

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, wenn Sie Windows Server auf Amazon ausführen EC2, empfehlen wir Ihnen, die folgenden bewährten Methoden zu implementieren:

- Configure Windows Update
- Update drivers
- Use the latest Windows AMIs
- Test performance before migration
- Update launch agents
- Sie können eine Windows-Instance nach der Installation von Updates neu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instance neu.

Weitere Informationen über den Upgrade oder die Migration einer Windows-Instance auf eine neuere Version von Windows Server finden Sie unter Aktualisieren Sie eine EC2 Windows-Instanz auf eine neuere Version von Windows Server.

Windows Update konfigurieren

Standardmäßig erhalten Instances, die von AWS Windows Server aus gestartet werden, AMIs keine Updates über Windows Update.

Aktualisieren von Windows-Treibern

Sorgen Sie für die neuesten Treiber auf allen EC2 Windows-Instanzen, um sicherzustellen, dass die neuesten Problembehebungen und Leistungsverbesserungen in Ihrer gesamten Flotte angewendet werden. Abhängig von Ihrem Instance-Typ sollten Sie AWS PV, Amazon ENA und AWS NVMe Treiber aktualisieren.

- Verwenden Sie SNS-Themen, um Informationen über neue Treiber-Releases zu erhalten.

- Verwenden Sie das AWS Systems Manager Automation-Runbook AWSSupport-UpgradeWindowsAWSDrivers, um die Updates einfach auf Ihre Instances anzuwenden.

Starten Sie Instances mit dem neuesten Windows AMIs

AWS veröffentlicht AMIs jeden Monat ein neues Windows, das die neuesten Betriebssystem-Patches, Treiber und Launch-Agents enthält. Nutzen Sie das neueste AMI, wenn Sie neue Instances starten oder eigene, benutzerdefinierte Images erstellen.

- Updates für die einzelnen Versionen von AWS Windows AMIs finden Sie im AWS Windows AMI-Versionsverlauf.
- Informationen zum Erstellen mit den neuesten verfügbaren Versionen AMIs finden Sie unter Abfragen des neuesten Windows-AMI mithilfe des Systems Manager Manager-Parameterspeichers.
- Weitere Informationen zu speziellen Windows-Betriebssystemen, mit AMIs denen Sie Instances für Ihre Datenbank starten können, und Anwendungsfällen zur Compliance-Härtung finden Sie unter Specialized Windows AMIs in der AWS Windows AMI-Referenz.

Testen der System-/Anwendungsleistung vor der Migration

Die Migration von Unternehmensanwendungen zu AWS kann viele Variablen und Konfigurationen beinhalten. Testen Sie die EC2 Lösung immer auf Leistung, um sicherzustellen, dass:

- Die Instance-Typen müssen ordnungsgemäß konfiguriert sein, inklusive Instance-Größe, Enhanced Networking und Tenancy (geteilte oder Dedicated).
- Die Instance-Topologie muss für die Workload geeignet sein und bei Bedarf Hochleistungsfunktionen wie Dedicated Tenancy, Platzierungsgruppen, Instance-Speicher-Volumes und Bare-Metal-Instances nutzen.

Aktualisieren von Launch-Agenten

Aktualisieren Sie auf den neuesten EC2 Launch v2-Agenten, um sicherzustellen, dass die neuesten Verbesserungen in Ihrer gesamten Flotte angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Migrieren Sie zu EC2 Launch v2”.

Wenn Sie über eine gemischte Flotte verfügen oder die Agents EC2 Launch (Windows Server 2016 und 2019) oder EC2 Config (nur ältere Betriebssysteme) weiterhin verwenden möchten, aktualisieren Sie auf die neuesten Versionen der jeweiligen Agenten.

Automatische Aktualisierungen werden auf den folgenden Kombinationen von Windows-Server-Version und Launch-Agenten unterstützt. Sie können automatische Updates in der SSM Quick Setup Host Management-Konsole unter Amazon EC2 Launch Agents aktivieren.

Windows-Version	EC2Starten Sie Version 1	EC2Starten Sie v2
2016	✓	✓
2019	✓	✓
2022		✓

- Weitere Informationen zur Aktualisierung auf EC2 Launch v2 finden Sie unterthe section called “Installieren Sie EC2 Launch v2”.
- Informationen zur manuellen Aktualisierung von EC2 Config finden Sie unterthe section called “EC2Config installieren”.
- Informationen zur manuellen Aktualisierung von EC2 Launch finden Sie unterthe section called “Installieren Sie EC2 Launch”.

Konfigurationsmanagement

Amazon Machine Images (AMIs) bieten eine Erstkonfiguration für eine EC2 Amazon-Instance, die das Windows-Betriebssystem und optionale kundenspezifische Anpassungen wie Anwendungen und Sicherheitskontrollen umfasst. Erstellen Sie einen AMI-Katalog mit benutzerdefinierten Basislinien für die Sicherheitskonfiguration, um sicherzustellen, dass alle Windows-Instances mit Standardsicherheitskontrollen gestartet werden. Sicherheitsbasislinien können in ein AMI integriert, beim Start einer EC2 Instance dynamisch gebootet oder als Produkt für eine einheitliche Verteilung über AWS Service Catalog-Portfolios verpackt werden. Weitere Informationen zum Sichern eines AMIs finden Sie unter Bewährte Methoden für die Erstellung eines AMIs.

Jede EC2 Amazon-Instance sollte den organisatorischen Sicherheitsstandards entsprechen. Installieren Sie keine Windows-Rollen und -Features, die nicht erforderlich sind, und installieren Sie Software zum Schutz vor bösartigem Code (Antivirus-, Antischadsoftware, Exploit-

Begrenzung), überwachen Sie die Host-Integrität und führen Sie Angriffserkennungsmaßnahmen durch. Konfigurieren Sie Sicherheitssoftware, um Betriebssystem-Sicherheitseinstellungen zu überwachen und zu verwalten, die Integrität kritischer Betriebssystemdateien zu schützen und Warnungen zu Abweichungen von der Sicherheitsbasis zu erhalten. Erwägen Sie, empfohlene Sicherheitskonfigurations-Benchmarks zu implementieren, die von Microsoft, dem Center for Internet Security (CIS) oder dem National Institute of Standards and Technology (NIST) veröffentlicht wurden. Erwägen Sie, andere Microsoft-Tools für bestimmte Anwendungsserver zu verwenden, z. B. Best Practice Analyzer for SQL Server.

AWS Kunden können auch Amazon Inspector-Assessments durchführen, um die Sicherheit und Konformität der auf EC2 Amazon-Instances bereitgestellten Anwendungen zu verbessern. Amazon Inspector prüft Anwendungen automatisch auf Schwachstellen oder Abweichungen von bewährten Methoden und enthält eine Wissensdatenbank aus Hunderten von Regeln, die den gängigen Standards der Sicherheits-Compliance (z. B. PCI DSS) und Schwachstellendefinitionen zugeordnet sind. Beispiele für integrierte Regeln sind die Überprüfung, ob die Remote-Root-Anmeldung aktiviert ist oder, ob anfällige Softwareversionen installiert sind. Diese Regeln werden regelmäßig von AWS Sicherheitsforschern aktualisiert.

Beim Sichern von Windows-Instances wird empfohlen, Active-Directory-Domain-Services zu implementieren, um eine skalierbare, sichere und verwaltbare Infrastruktur für verteilte Standorte zu ermöglichen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, nach dem Starten von Instances über die EC2 Amazon-Konsole oder mithilfe eines EC2 Amazon-Bereitstellungstools AWS CloudFormation, native Betriebssystemfunktionen wie Microsoft Windows PowerShell DSC zu verwenden, um den Konfigurationsstatus aufrechtzuerhalten, falls es zu einer Konfigurationsabweichung kommt.

Änderungsmanagement

Nachdem die ersten Sicherheitsbaselines beim Start auf EC2 Amazon-Instances angewendet wurden, kontrollieren Sie die laufenden EC2 Amazon-Änderungen, um die Sicherheit Ihrer virtuellen Maschinen zu gewährleisten. Richten Sie einen Change-Management-Prozess ein, um Änderungen an AWS Ressourcen (wie Sicherheitsgruppen, Routing-Tabellen und Netzwerk ACLs) sowie an Betriebssystem- und Anwendungskonfigurationen (wie Windows- oder Anwendungspatching, Software-Upgrades oder Aktualisierungen von Konfigurationsdateien) zu autorisieren und zu integrieren.

AWS stellt mehrere Tools zur Verfügung, mit denen Sie Änderungen an AWS Ressourcen verwalten können AWS CloudTrail, darunter AWS Config AWS CloudFormation, AWS Elastic Beanstalk, und und Management Packs für Systems Center Operations Manager und System Center Virtual

Machine Manager. Beachten Sie, dass Microsoft Windows-Patches am zweiten Dienstag im Monat (oder nach Bedarf) veröffentlicht und alle Windows, die von AMIs verwaltet werden, AWS innerhalb von fünf Tagen AWS aktualisiert, nachdem Microsoft einen Patch veröffentlicht hat. Daher ist es wichtig, alle Baseline- AMIs, AWS CloudFormation Aktualisierungs- und Auto Scaling Scaling-Gruppenkonfigurationen kontinuierlich mit dem neuesten AMI IDs zu patchen und Tools zur Automatisierung des laufenden Instance-Patch-Managements zu implementieren.

Microsoft bietet verschiedene Optionen zum Verwalten von Windows-Betriebssystem- und Anwendungsänderungen. SCCM bietet beispielsweise eine vollständige Lebenszyklusabdeckung von Umgebungsänderungen. Wählen Sie Tools aus, die auf Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, und kontrollieren Sie, wie sich Änderungen auf Anwendungen SLAs, Kapazität, Sicherheit und Disaster Recovery-Verfahren auswirken. Vermeiden Sie manuelle Änderungen und nutzen Sie stattdessen automatisierte Konfigurationsverwaltungssoftware oder Befehlszeilentools wie EC2 Run Command oder Windows, PowerShell um skriptbasierte, wiederholbare Änderungsprozesse zu implementieren. Um diese Anforderung zu erfüllen, verwenden Sie Bastion-Hosts mit erweiterter Protokollierung für alle Interaktionen mit Ihren Windows-Instances, um sicherzustellen, dass alle Ereignisse und Aufgaben automatisch aufgezeichnet werden.

Prüfung und Rechenschaftspflicht für Amazon EC2 Windows-Instances

AWS CloudTrail AWS Config, und AWS-Config-Regeln stellen Funktionen zur Prüfung und Nachverfolgung von Änderungen an AWS Ressourcen bereit. Konfigurieren Sie Windows-Ereignisprotokolle, um lokale Protokolldateien an ein zentrales Protokollverwaltungssystem zu senden, um Protokolldaten für die Sicherheits- und Betriebsverhaltensanalyse zu führen. Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) aggregiert Informationen zu Microsoft-Anwendungen, die auf Windows-Instances bereitgestellt werden, und wendet vorkonfigurierte und benutzerdefinierte Regelsätze basierend auf Anwendungsrollen und -services an. System Center Management Packs bauen auf SCOM auf, um anwendungsspezifische Überwachungs- und Konfigurationsrichtlinien bereitzustellen. Diese Management Packs unterstützen Windows Server Active Directory, SharePoint Server 2013, Exchange Server 2013, Lync Server 2013, SQL Server 2014 und viele weitere Server und Technologien.

Zusätzlich zu den Systemverwaltungstools von Microsoft können Kunden Amazon verwenden, CloudWatch um die CPU-Auslastung, die Festplattenleistung und die Netzwerk-I/O von Instanzen zu überwachen und Host- und Instance-Statusprüfungen durchzuführen. Die EC2 Startagenten EC2 Config, EC2 Launch und Launch v2 bieten Zugriff auf zusätzliche, erweiterte Funktionen für Windows-Instances. Sie können beispielsweise Windows-System-, Sicherheits-, Anwendungs- und Internet Information Services (IIS) -Protokolle in Logs exportieren, die dann in CloudWatch Amazon-

Metriken und -Alarme integriert werden können. CloudWatch Kunden können auch Skripts erstellen, die Windows-Leistungsindikatoren in CloudWatch benutzerdefinierte Amazon-Metriken exportieren.

EC2 Amazon-Schlüsselpaare und EC2 Amazon-Instances

Ein key pair, bestehend aus einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel, ist ein Satz von Sicherheitsanmeldedaten, mit denen Sie Ihre Identität nachweisen, wenn Sie eine Verbindung zu einer EC2 Amazon-Instance herstellen. Bei Linux-Instances ermöglicht Ihnen der private Schlüssel eine sichere SSH-Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. Für Windows-Instances ist der private Schlüssel erforderlich, um das Administratorkennwort zu entschlüsseln, das Sie dann verwenden, um sich zu Ihrer Instance zu verbinden.

Amazon EC2 speichert den öffentlichen Schlüssel auf Ihrer Instance, und Sie speichern den privaten Schlüssel, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Es ist wichtig, dass Sie Ihren privaten Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren, da sich jeder, der Ihren privaten Schlüssel besitzt, mit Ihren Instances verbinden kann, die das Schlüsselpaar verwenden.



Wenn Sie eine Instance starten, können Sie ein Schlüsselpaar angeben, sodass Sie mit einer Methode, die ein Schlüsselpaar erfordert, eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können. Je nachdem, wie Sie Ihre Sicherheit verwalten, können Sie dasselbe Schlüsselpaar für alle Ihre Instances angeben oder Sie können verschiedene Schlüsselpaare angeben.

Wenn Ihre Instance zum ersten Mal gestartet wird, wird der öffentliche Schlüssel, den Sie beim Start angegeben haben, auf Ihrer Linux-Instance in einem Eintrag innerhalb von `~/.ssh/`

`authorized_keys` platziert. Wenn Sie über SSH eine Verbindung zu Ihrer Linux-Instance herstellen, müssen Sie den privaten Schlüssel angeben, der dem öffentlichen Schlüssel entspricht, um sich anzumelden.

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer EC2 Instance finden Sie unterConnect zu Ihrer EC2 Instance her.

> **Important**
>
> Da Amazon EC2 keine Kopie Ihres privaten Schlüssels aufbewahrt, gibt es keine Möglichkeit, einen privaten Schlüssel wiederherzustellen, wenn Sie ihn verlieren. Es kann jedoch immer noch eine Möglichkeit geben, sich mit Instances zu verbinden, für die Sie den privaten Schlüssel verloren haben. Weitere Informationen finden Sie unter Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich eine Verbindung zu meiner Instance herstellen?.

Als Alternative zu Schlüsselpaaren können Sie eine Verbindung AWS Systems Manager Session Managerzu Ihrer Instance über eine interaktive browserbasierte Ein-Klick-Shell oder die AWS Command Line Interface ()AWS CLI herstellen.

Inhalt

- Erstellen Sie ein key pair für Ihre EC2 Amazon-Instance
- Ihre Schlüsselpaare beschreiben
- Löschen Ihres Schlüsselpaars
- Einen öffentlichen Schlüssels für Ihre Linux-Instance hinzufügen oder entfernen
- Überprüfen des Fingerabdrucks Ihres Schlüsselpaars

Erstellen Sie ein key pair für Ihre EC2 Amazon-Instance

Sie können Amazon verwenden, EC2 um Ihre Schlüsselpaare zu erstellen, oder Sie können ein Drittanbieter-Tool verwenden, um Ihre Schlüsselpaare zu erstellen und sie dann zu Amazon zu importieren EC2.

Amazon EC2 unterstützt 2048-Bit-SSH-2-RSA-Schlüssel für Linux- und Windows-Instances. Amazon unterstützt EC2 auch ED25519 Schlüssel für Linux-Instances.

Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance nachdem Sie ein Schlüsselpaar erstellt haben finden Sie unter the section called “Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance

mit SSH" und the section called "Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP".

Inhalt

- Erstellen Sie ein key pair mit Amazon EC2
- Erstellen Sie ein key pair mit AWS CloudFormation
- Erstellen Sie ein key pair mit einem Drittanbieter-Tool und importieren Sie den öffentlichen Schlüssel zu Amazon EC2

Erstellen Sie ein key pair mit Amazon EC2

Wenn Sie mit Amazon ein key pair erstellen EC2, wird der öffentliche Schlüssel in Amazon gespeichert EC2, und Sie speichern den privaten Schlüssel.

Sie können bis zu 5 000 Schlüsselpaare pro Region erstellen. Erstellen Sie einen Support-Fall, um eine Erhöhung anzufordern. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Support-Falls im Benutzerhandbuch von Support .

Console

Um ein key pair mit Amazon zu erstellen EC2

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Network & Security die Option Key Pairs aus.
3. Wählen Sie Create Key Pair (Schlüsselpaar erstellen) aus.
4. Geben Sie unter Name einen aussagekräftigen Namen für das Schlüsselpaar ein. Amazon EC2 verknüpft den öffentlichen Schlüssel mit dem Namen, den Sie als Schlüsselnamen angeben. Ein Schlüsselname kann bis zu 255 ASCII-Zeichen enthalten. Er darf keine führenden oder nachfolgenden Leerzeichen enthalten.
5. Wählen Sie einen für Ihr Betriebssystem geeigneten Schlüsselpaartyp aus:

   (Linux-Instances) Wählen Sie als Schlüsselpaartyp entweder RSA oder ED25519.

   (Windows-Instances) Wählen Sie als Schlüsselpaartyp die Option RSA aus. ED25519Schlüssel werden für Windows-Instanzen nicht unterstützt.
6. Wählen Sie unter Dateiformat für den privaten Schlüssel das Format aus, in dem der private Schlüssel gespeichert werden soll. Um den privaten Schlüssel in einem Format zu speichern,

das mit OpenSSH verwendet werden kann, wählen Sie pem. Um den privaten Schlüssel in einem Format zu speichern, das mit PuTTY verwendet werden kann, wählen Sie ppk.

7. Um dem öffentlichen Schlüssel ein Tag (Markierung) hinzuzufügen, wählen Sie Add Tag (Markierung hinzufügen) und geben Sie den Schlüssel und den Wert für das Tag (Markierung) ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag (Markierung).
8. Wählen Sie Create Key Pair (Schlüsselpaar erstellen) aus.
9. Die private Schlüsseldatei wird von Ihrem Browser automatisch runtergeladen. Der Basisdateiname ist der Name, den Sie als Name des Schlüsselpaars angegeben haben und die Dateinamenserweiterung wird durch das ausgewählte Dateiformat bestimmt. Speichern Sie die Datei mit dem privaten Schlüssel an einem sicheren Ort.

   > **Important**
   >
   > Dies ist die einzige Möglichkeit, die private Schlüsseldatei zu speichern.

10. Wenn Sie einen SSH-Kunden auf einem macOS- oder Linux-Computer verwenden möchten, um eine Verbindung zu Ihrer Linux Instance herzustellen, legen Sie mit dem folgenden Befehl die Berechtigungen für Ihre private Schlüsseldatei so fest, dass nur Sie sie lesen können.

    ```
    chmod 400 key-pair-name.pem
    ```

    Wenn Sie diese Berechtigungen nicht festlegen, können Sie unter Verwendung dieses Schlüsselpaars keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Fehler: Ungeschützte private Schlüsseldatei.

AWS CLI

Um ein key pair mit Amazon zu erstellen EC2

1. Verwenden der create-key-pairBefehl wie folgt, um das key pair zu generieren und den privaten Schlüssel in einer `.pem` Datei zu speichern. Die `--query` Option druckt das Material des privaten Schlüssels in die Ausgabe. Die `--output` Option speichert das Material des privaten Schlüssels in der angegebenen Datei. Die Erweiterung sollte je nach Schlüsselformat entweder `.pem` oder `.ppk` lauten. Der Name des privaten Schlüssels kann sich vom Namen des öffentlichen Schlüssels unterscheiden. Verwenden Sie jedoch aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit denselben Namen.

```
aws ec2 create-key-pair \
    --key-name my-key-pair \
    --key-type rsa \
    --key-format pem \
    --query "KeyMaterial" \
    --output text > my-key-pair.pem
```

2. Wenn Sie einen SSH-Kunden auf einem macOS- oder Linux-Computer verwenden möchten, um eine Verbindung zu Ihrer Linux Instance herzustellen, legen Sie mit dem folgenden Befehl die Berechtigungen für Ihre private Schlüsseldatei so fest, dass nur Sie sie lesen können.

   ```
   chmod 400 key-pair-name.pem
   ```

   Wenn Sie diese Berechtigungen nicht festlegen, können Sie unter Verwendung dieses Schlüsselpaars keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Fehler: Ungeschützte private Schlüsseldatei.

PowerShell

Um ein key pair mit Amazon zu erstellen EC2

Verwenden der New-EC2KeyPairCmdlet wie folgt, um den Schlüssel zu generieren und ihn in einer `.pem` OR-Datei zu speichern. `.ppk` Das Out-File Cmdlet speichert das Material des privaten Schlüssels in einer Datei mit der angegebenen Erweiterung. Die Erweiterung sollte je nach `.ppk` Schlüsselformat entweder `.pem` oder lauten. Der Name des privaten Schlüssels kann sich vom Namen des öffentlichen Schlüssels unterscheiden. Verwenden Sie jedoch aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit denselben Namen.

```
(New-EC2KeyPair `
    -KeyName "my-key-pair" `
    -KeyType "rsa" `
    -KeyFormat "pem").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

Erstellen Sie ein key pair mit AWS CloudFormation

Wenn Sie mit ein neues key pair erstellen AWS CloudFormation, wird der private Schlüssel im AWS Systems Manager Parameter Store gespeichert. Der Parametername hat das folgende Format:

```
/ec2/keypair/key_pair_id
```

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Systems Manager -Parameterspeicher im Benutzerhandbuch für AWS Systems Manager .

Um ein key pair zu erstellen mit AWS CloudFormation

1. Geben Sie die AWS::EC2::KeyPairRessource in Ihrer Vorlage an.

   ```
   Resources:
     NewKeyPair:
       Type: 'AWS::EC2::KeyPair'
       Properties:
         KeyName: new-key-pair
   ```

2. Verwenden der describe-key-pairsBefehl wie folgt, um die ID des key pair.

   ```
   aws ec2 describe-key-pairs --filters Name=key-name,Values=new-key-pair --query
    KeyPairs[*].KeyPairId --output text
   ```

   Es folgt eine Beispielausgabe.

   ```
   key-05abb699beEXAMPLE
   ```

3. Verwenden der get-parameterBefehl wie folgt, um den Parameter für Ihren Schlüssel abzurufen und das Schlüsselmaterial in einer `.pem` Datei zu speichern.

   ```
   aws ssm get-parameter --name /ec2/keypair/key-05abb699beEXAMPLE --with-decryption
    --query Parameter.Value --output text > new-key-pair.pem
   ```

Erforderliche IAM-Berechtigungen

Um Parameter Store-Parameter in Ihrem Namen verwalten AWS CloudFormation zu können, muss die IAM-Rolle, die von AWS CloudFormation oder Ihrem Benutzer übernommen wurde, über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- `ssm:PutParameter` – Gewährt die Berechtigung zum Erstellen eines Parameters für das private Schlüsselmaterial.

- `ssm:DeleteParameter` – Gewährt die Berechtigung zum Löschen des Parameters, der das private Schlüsselmaterial gespeichert hat. Diese Berechtigung ist erforderlich, unabhängig davon, ob das Schlüsselpaar importiert oder von AWS CloudFormation erstellt wurde.

Wenn ein key pair AWS CloudFormation gelöscht wird, das von einem Stack erstellt oder importiert wurde, führt es eine Berechtigungsprüfung durch, um festzustellen, ob Sie berechtigt sind, Parameter zu löschen, obwohl ein Parameter nur AWS CloudFormation erstellt wird, wenn er ein key pair erstellt, nicht, wenn er ein key pair importiert. AWS CloudFormation testet anhand eines erfundenen Parameternamens, der mit keinem Parameter in Ihrem Konto übereinstimmt, die erforderliche Berechtigung. Daher wird in der `AccessDeniedException`-Fehlermeldung möglicherweise ein fiktiver Parametername angezeigt.

Erstellen Sie ein key pair mit einem Drittanbieter-Tool und importieren Sie den öffentlichen Schlüssel zu Amazon EC2

Anstatt Amazon EC2 zu verwenden, um ein key pair zu erstellen, können Sie mit einem Drittanbieter-Tool eine RSA oder ein ED25519 key pair erstellen und dann den öffentlichen Schlüssel in Amazon EC2 importieren.

Anforderungen für Schlüsselpaare

- Unterstützte Typen:
  - (Linux und Windows) RSA
  - (Nur Linux) ED25519

    > **Note**
    >
    > ED25519 Schlüssel werden für Windows-Instanzen nicht unterstützt.

  - Amazon EC2 akzeptiert keine DSA-Schlüssel.
- Unterstützte Formate
  - OpenSSH-Format für öffentliche Schlüssel (Für Linux das Format in `~/.ssh/authorized_keys`)
  - (Nur Linux) Wenn Sie eine Verbindung über SSH herstellen und gleichzeitig die EC2 Instance Connect API verwenden, wird das SSH2 Format ebenfalls unterstützt.
  - Das private Schlüsseldateiformat von SSH muss PEM oder PPK sein
  - (Nur RSA) Base64-codiertes DER-Format

  - (Nur RSA) SSH-Dateiformat für öffentliche Schlüssel wie in RFC 4716 angegeben
- Die unterstützten Längen sind:
  - 1 024, 2 048 und 4 096.
  - (Nur Linux) Wenn Sie eine Verbindung über SSH herstellen und gleichzeitig die EC2 Instance Connect API verwenden, sind die unterstützten Längen 2048 und 4096.

So erstellen Sie ein Schlüsselpaar mit einem Tool eines Drittanbieters

1. Generieren Sie ein Schlüsselpaar mit einem Tool eines Drittanbieters Ihrer Wahl. Beispiel: Sie können ssh-keygen (ein mit der standardmäßigen OpenSSH-Installation bereitgestelltes Tool) verwenden. Alternativ bieten Java, Ruby, Python und viele andere Programmiersprachen Standardbibliotheken, die Sie zum Erstellen eines Schlüsselpaars verwenden können.

   > **Important**
   >
   > Der private Schlüssel muss im PEM– oder PPK-Format vorliegen. Verwenden Sie zum Beispiel `ssh-keygen -m PEM`, um den OpenSSH-Schlüssel im PEM-Format zu generieren.

2. Speichern Sie den öffentlichen Schlüssel in einer lokalen Datei. Beispielsweise `~/.ssh/my-key-pair.pub` (Linux, macOS) oder `C:\keys\my-key-pair.pub` (Windows). Die Dateinamenerweiterung für diese Datei ist nicht wichtig.
3. Speichern Sie den privaten Schlüssel in einer lokalen Datei mit der Erweiterung `.pem` oder `.ppk`. Beispielsweise `~/.ssh/my-key-pair.pem` oder `~/.ssh/my-key-pair.ppk` (Linux, macOS) oder `C:\keys\my-key-pair.pem` oder `C:\keys\my-key-pair.ppk` (Windows). Die Dateierweiterung ist wichtig, da Sie je nach dem Tool, das Sie für die Verbindung mit Ihrer Instance verwenden, ein bestimmtes Dateiformat benötigen. OpenSSH benötigt eine `.pem`-Datei, während PuTTY eine `.ppk`-Datei benötigt.

   > **Important**
   >
   > Speichern Sie die Datei mit dem privaten Schlüssel an einem sicheren Ort. Sie müssen den Namen für Ihren öffentlichen Schlüssel beim Starten einer Instance angeben. Der entsprechende private Schlüssel muss jedes Mal angegeben werden, wenn Sie eine Verbindung mit der Instance herstellen.

Nachdem Sie das key pair erstellt haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Ihren öffentlichen Schlüssel zu Amazon zu importieren EC2.

Console

Um den öffentlichen Schlüssel zu Amazon zu importieren EC2

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Key Pairs aus.
3. Wählen Sie Import Key Pair (Schlüsselpaar importieren) aus.
4. Geben Sie unter Name einen aussagekräftigen Namen für den öffentlichen Schlüssel ein. Der Name kann bis zu 255 ASCII-Zeichen enthalten. Er darf keine führenden oder nachfolgenden Leerzeichen enthalten.

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie von der EC2 Konsole aus eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen, schlägt die Konsole diesen Namen als Namen für Ihre private Schlüsseldatei vor.

5. Wählen Sie entweder Browse (Durchsuchen), um zu Ihrem öffentlichen Schlüssel zu navigieren und ihn auszuwählen oder fügen Sie den Inhalt Ihres öffentlichen Schlüssels in das Feld Public key contents (Inhalt des öffentlichen Schlüssels) ein.
6. Wählen Sie Import Key Pair (Schlüsselpaar importieren) aus.
7. Stellen Sie sicher, dass der importierte öffentliche Schlüssel in der Liste der Schlüsselpaare angezeigt wird.

AWS CLI

Um den öffentlichen Schlüssel zu Amazon zu importieren EC2

Verwenden der import-key-pairBefehl.

```
aws ec2 import-key-pair \
    --key-name my-key-pair \
    --public-key-material fileb://path/my-key-pair.pub
```

So überprüfen Sie, ob das Schlüsselpaar erfolgreich importiert wurde

Verwenden der describe-key-pairsBefehl.

```
aws ec2 describe-key-pairs --key-names my-key-pair
```

PowerShell

Um den öffentlichen Schlüssel zu Amazon zu importieren EC2

Verwenden der Import-EC2KeyPairCmdlet.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
Import-EC2KeyPair `
    -KeyName my-key-pair `
    -PublicKey $publickey
```

So überprüfen Sie, ob das Schlüsselpaar erfolgreich importiert wurde

Verwenden der Get-EC2KeyPairCmdlet.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Ihre Schlüsselpaare beschreiben

Sie können die Schlüsselpaare beschreiben, die Sie bei Amazon gespeichert haben EC2. Sie können auch das Material zum öffentlichen Schlüssel abrufen und den öffentlichen Schlüssel identifizieren, der beim Start angegeben wurde.

Aufgaben

- Ihre Schlüsselpaare beschreiben
- Abrufen des Materials zum öffentlichen Schlüssel
- Identifizieren des öffentlichen Schlüssels, der beim Start angegeben wurde

Ihre Schlüsselpaare beschreiben

Sie können die folgenden Informationen zu Ihren öffentlichen Schlüsseln, die in Amazon gespeichert sind, einsehen EC2: Name des öffentlichen Schlüssels, ID, Schlüsseltyp, Fingerabdruck, Material des

öffentlichen Schlüssels, Datum und Uhrzeit (in der UTC-Zeitzone), an dem der Schlüssel von Amazon erstellt wurde EC2 (wenn der Schlüssel von einem Drittanbieter-Tool erstellt wurde, sind es Datum und Uhrzeit des Imports des Schlüssels zu Amazon EC2) und alle Tags, die mit dem öffentlichen Schlüssel verknüpft sind.

Console

Um Informationen über Ihre Schlüsselpaare anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Key Pairs (Schlüsselpaare) aus.
3. Sie können Informationen zu jedem öffentlichen Schlüssel in der Tabelle Key pairs (Schlüsselpaare) anzeigen.



4. Um die Tags eines öffentlichen Schlüssels anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Schlüssel und klicken dann auf Aktionen und Tags verwalten.

AWS CLI

Um Informationen über ein key pair anzuzeigen

Verwenden der describe-key-pairsBefehl.

```
aws ec2 describe-key-pairs --key-names key-pair-name
```

PowerShell

Um Informationen über ein key pair anzuzeigen

Verwenden der Get-EC2KeyPairCmdlet.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName key-pair-name
```

Abrufen des Materials zum öffentlichen Schlüssel

Sie können das Material mit öffentlichen Schlüsseln für Ihre Schlüsselpaare abrufen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen öffentlichen Schlüssel. Beachten Sie, dass aus Gründen der Lesbarkeit Zeilenumbrüche hinzugefügt wurden.

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQClKsfkNkuSevGj3eYhCe53pcjqP3maAhDFcvBS7O6V
hz2ItxCih+PnDSUaw+WNQn/mZphTk/a/gU8jEzoOWbkM4yxyb/wB96xbiFveSFJuOp/d6RJhJOI0iBXr
lsLnBItntckiJ7FbtxJMXLvvwJryDUilBMTjYtwB+QhYXUMOzce5Pjz5/i8SeJtjnV3iAoG/cQk+0FzZ
qaeJAAHco+CY/5WrUBkrHmFJr6HcXkvJdWPkYQS3xqC0+FmUZofz221CBt5IMucxXPkX4rWi+z7wB3Rb
BQoQzd8v7yeb7OzlPnWOyN0qFU0XA246RA8QFYiCNYwI3f05p6KLxEXAMPLE
```

Private key

Um das Material mit öffentlichen Schlüsseln mit ssh-keygen (Linux) abzurufen

Verwenden Sie auf Ihrem lokalen Linux- oder macOS-Computer den ssh-keygen Befehl. Geben Sie den Pfad an, in den Sie Ihren privaten Schlüssel heruntergeladen haben (die `.pem`-Datei).

```
ssh-keygen -y -f /path_to_key_pair/my-key-pair.pem
```

Wenn dieser ssh-keygen Befehl fehlschlägt, führen Sie den folgenden chmod Befehl aus, um sicherzustellen, dass die private Schlüsseldatei über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

```
chmod 400 key-pair-name.pem
```

Um das Material des öffentlichen Schlüssels mit Pu TTYgen (Windows) abzurufen

Starten Sie Pu auf Ihrem lokalen Windows-ComputerTTYgen. Wählen Sie Laden aus. Wählen Sie die private `.ppk`- oder `.pem`-Schlüsseldatei aus. Pu TTYgen zeigt den öffentlichen Schlüssel unter Öffentlicher Schlüssel zum Einfügen in die OpenSSH-Datei authorized_keys an. Sie können den öffentlichen Schlüssel auch anzeigen, indem Sie Save public key (Öffentlichen Schlüssel speichern) wählen, einen Namen für die Datei angeben, diese speichern und dann öffnen.

AWS CLI

Um das Material mit öffentlichen Schlüsseln abzurufen

Verwenden Sie den folgenden describe-key-pairsBefehl und geben Sie die `--include-public-key` Option an.

```
aws ec2 describe-key-pairs \
    --key-names key-pair-name \
    --include-public-key \
    --query "KeyPairs[].PublicKey"
```

PowerShell

Um das Material mit öffentlichen Schlüsseln abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2KeyPairCmdlet.

```
(Get-EC2KeyPair -KeyName key-pair-name -IncludePublicKey $true).PublicKey
```

IMDSv2

Linux

Führen Sie die folgenden Befehle von Ihrer Linux-Instance aus.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-
token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/public-keys/0/openssh-key
```

Windows

Führen Sie die folgenden Cmdlets von Ihrer Windows-Instanz aus.

```
[string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds"
 = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -Uri
 http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
```

IMDSv1

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/openssh-key
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instanz aus.

```
Invoke-RestMethod -uri  http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-keys/0/
openssh-key
```

Identifizieren des öffentlichen Schlüssels, der beim Start angegeben wurde

Wenn Sie beim Starten einer Instance einen öffentlichen Schlüssel angeben, wird der Name des öffentlichen Schlüssels von der Instance aufgezeichnet. Der für eine Instanz gemeldete Name des öffentlichen Schlüssels ändert sich nicht, auch wenn Sie den öffentlichen Schlüssel auf der Instanz ändern oder öffentliche Schlüssel hinzufügen.

Console

Um den beim Start der Instance angegebenen öffentlichen Schlüssel zu identifizieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Suchen Sie auf der Registerkarte Details unter Instance-Details nach Schlüsselpaar, das beim Start zugewiesen wurde.

AWS CLI

Um den öffentlichen Schlüssel zu identifizieren, der beim Start der Instance angegeben wurde

Verwenden Sie den folgenden Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].KeyName" \
    --output text
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
key-pair-name
```

PowerShell

Um den öffentlichen Schlüssel zu identifizieren, der beim Start der Instance angegeben wurde

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances | Select KeyName
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
KeyName
-------
key-pair-name
```

Löschen Ihres Schlüsselpaars

Sie können ein key pair löschen, wodurch der in Amazon gespeicherte öffentliche Schlüssel entfernt wird EC2. Durch das Löschen eines Schlüsselpaars wird der entsprechende private Schlüssel nicht gelöscht.

Wenn Sie einen öffentlichen Schlüssel mit den folgenden Methoden löschen, löschen Sie nur den öffentlichen Schlüssel, den Sie in Amazon gespeichert haben, EC2 als Sie das key pair erstellt oder importiert haben. Durch das Löschen eines öffentlichen Schlüssels wird der öffentliche Schlüssel nicht aus Instances entfernt, zu denen Sie ihn hinzugefügt haben, entweder beim Starten der Instance oder später. Außerdem wird der private Schlüssel dabei nicht auf Ihrem lokalen Computer gelöscht. Sie können weiterhin eine Verbindung zu Instances herstellen, die Sie mit einem öffentlichen Schlüssel gestartet haben, den Sie von Amazon gelöscht haben, EC2 solange Sie noch über die Datei mit dem privaten Schlüssel (`.pem`) verfügen.

> **Important**
>
> Wenn Sie eine Auto-Scaling-Gruppe verwenden (z. B. in einer Elastic-Beanstalk-Umgebung), stellen Sie sicher, dass der öffentliche Schlüssel, den Sie löschen, nicht in einer verknüpften Startvorlage oder Startkonfiguration angegeben ist. Wenn Amazon EC2 Auto Scaling eine fehlerhafte Instance erkennt, startet es eine Ersatz-Instance. Der Start der Instance schlägt jedoch fehl, wenn der öffentliche Schlüssel nicht gefunden werden kann. Weitere

Informationen finden Sie unter Vorlagen starten im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

Console

Um Ihren öffentlichen Schlüssel bei Amazon zu löschen EC2

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Key Pairs aus.
3. Wählen Sie das zu löschende Schlüsselpaar aus und wählen Sie Actions (Aktionen), Delete (Löschen).
4. Geben Sie in das Bestätigungsfeld `Delete` ein und wählen Sie dann Delete (Löschen).

AWS CLI

Um Ihren öffentlichen Schlüssel bei Amazon zu löschen EC2

Verwenden der delete-key-pairBefehl.

```
aws ec2 delete-key-pair --key-name my-key-pair
```

PowerShell

Um Ihren öffentlichen Schlüssel bei Amazon zu löschen EC2

Verwenden der Remove-EC2KeyPairCmdlet.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Einen öffentlichen Schlüssels für Ihre Linux-Instance hinzufügen oder entfernen

Wenn Sie einen privaten Schlüssel verlieren, verlieren Sie den Zugriff auf alle Instances, die das Schlüsselpaar verwenden. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu einer Instance mit einem anderen Schlüsselpaar als dem, das Sie beim Start angegeben haben, finden Sie unter Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren.

Sie können das Schlüsselpaar beim Starten einer Instance angeben. Wenn Sie beim Start ein Schlüsselpaar angeben, wird das Material zum öffentlichen Schlüssel, wenn Ihre Instance zum ersten Mal hochfährt, auf Ihrer Linux-Instance in einem Eintrag innerhalb von `~/.ssh/authorized_keys` platziert.

Sie können das Schlüsselpaar ändern, das für den Zugriff auf das Standard-Systemkonto Ihrer Instance verwendet wird, indem Sie einen neuen öffentlichen Schlüssel für die Instance hinzufügen oder den öffentlichen Schlüssel für die Instance ersetzen (Löschen des vorhandenen öffentlichen Schlüssels und Hinzufügen eines neuen Schlüssels). Sie können auch alle öffentlichen Schlüssel aus einer Instance entfernen. Um ein Schlüsselpaar hinzuzufügen oder zu ersetzen, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können.

Sie können aus den folgenden Gründen ein Schlüsselpaar hinzufügen oder ersetzen:

- Wenn ein Benutzer in Ihrer Organisation mithilfe eines separaten Schlüsselpaars Zugriff auf den Systembenutzer benötigt, können Sie den öffentlichen Schlüssel zu Ihrer Instance hinzufügen.
- Wenn ein Benutzer eine Kopie des privaten Schlüssels (`.pem`-Datei) besitzt und Sie verhindern möchten, dass er eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellt (beispielsweise weil er Ihre Organisation verlassen hat), können Sie den öffentlichen Schlüssel für die Instance löschen und durch einen neuen ersetzen.
- Wenn Sie ein Linux-AMI von einer Instance erstellen, wird das Material zum öffentlichen Schlüssel von der Instance in das AMI kopiert. Wenn Sie eine Instance über das AMI starten, enthält die neue Instance den öffentlichen Schlüssel aus der ursprünglichen Instance. Um zu verhindern, dass ein Benutzer, der im Besitz des privaten Schlüssels ist, eine Verbindung zur neuen Instance herstellen kann, entfernen Sie den öffentlichen Schlüssel aus der ursprünglichen Instance, bevor Sie das AMI erstellen.

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um das Schlüsselpaar für den Standardbenutzer zu ändern, z. B. `ec2-user`. Informationen zum Hinzufügen von Benutzern zu Ihrer Instance finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems Ihrer Instance.

So fügen Sie ein Schlüsselpaar hinzu oder ersetzen es

1. Erstellen Sie mit der EC2Amazon-Konsole oder einem Drittanbieter-Tool ein neues key pair.
2. Rufen Sie den öffentlichen Schlüssel über Ihr neues Schlüsselpaar ab. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen des Materials zum öffentlichen Schlüssel.
3. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance mithilfe Ihres bestehenden privaten Schlüssels her.

4. Öffnen Sie die `.ssh/authorized_keys`-Datei in der Instance in einem Texteditor Ihrer Wahl. Fügen Sie die Informationen zum öffentlichen Schlüssel aus Ihrem neuen Schlüsselpaar unter den Informationen zum vorhandenen öffentlichen Schlüssel ein. Speichern Sie die Datei.
5. Trennen Sie die Verbindung zu Ihrer Instance und testen Sie, ob Sie mit der Datei des neuen privaten Schlüssels eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können.
6. (Optional) Falls Sie ein vorhandenes Schlüsselpaar ersetzen, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance her und löschen Sie die Informationen zum öffentlichen Schlüssel für Ihr ursprüngliches Schlüsselpaar aus der `.ssh/authorized_keys`-Datei.

> **Important**
>
> Wenn Sie eine Auto-Scaling-Gruppe verwenden, stellen Sie sicher, dass das Schlüsselpaar, das Sie ersetzen, nicht in Ihrer Startvorlage oder Startkonfiguration angegeben ist. Wenn Amazon EC2 Auto Scaling eine fehlerhafte Instance erkennt, startet es eine Ersatz-Instance. Der Start der Instance schlägt jedoch fehl, wenn das Schlüsselpaar nicht gefunden werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlagen starten im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

Öffentlichen Schlüssel von einer Instance entfernen

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Öffnen Sie die `.ssh/authorized_keys`-Datei in der Instance in einem Texteditor Ihrer Wahl. Löschen Sie die Informationen zum öffentlichen Schlüssel und speichern Sie die Datei.

> **Warning**
>
> Nachdem Sie alle öffentlichen Schlüssel von einer Instance entfernt und die Verbindung zur Instance getrennt haben, können Sie keine neue Verbindung mehr herstellen – es sei denn, das AMI bietet eine andere Möglichkeit zur Anmeldung.

Überprüfen des Fingerabdrucks Ihres Schlüsselpaars

Um den Fingerabdruck Ihres key pair zu überprüfen, vergleichen Sie den Fingerabdruck, der auf der Seite Schlüsselpaare in der EC2 Amazon-Konsole angezeigt oder vom describe-key-pairsBefehl

zurückgegeben wird, mit dem Fingerabdruck, den Sie mit dem privaten Schlüssel auf Ihrem lokalen Computer generieren. Diese Fingerabdrücke sollten übereinstimmen.

Wenn Amazon einen Fingerabdruck EC2 berechnet, fügt Amazon dem Fingerabdruck EC2 möglicherweise zusätzliche Zeichen hinzu. = Andere Tools wie etwa ssh-keygen lassen dieses Padding unter Umständen weg.

Wenn Sie versuchen, den Fingerabdruck Ihrer EC2 Linux-Instance zu verifizieren, nicht den Fingerabdruck Ihres key pair, finden Sie weitere Informationen unter Instance-Fingerabdruck abrufen.

So werden die Fingerabdrücke berechnet

Amazon EC2 verwendet verschiedene Hash-Funktionen, um die Fingerabdrücke für RSA und ED25519 Schlüsselpaare zu berechnen. Darüber hinaus EC2 berechnet Amazon die Fingerabdrücke für RSA-Schlüsselpaare mithilfe verschiedener Hash-Funktionen unterschiedlich, je nachdem, ob das key pair von Amazon erstellt EC2 oder zu Amazon importiert wurde. EC2

In der folgenden Tabelle sind die Hash-Funktionen aufgeführt, die zur Berechnung der Fingerabdrücke für RSA und ED25519 Schlüsselpaare verwendet werden, die von Amazon erstellt EC2 und in Amazon importiert werden. EC2

(Linux-Instances) Hash-Funktion zur Berechnung von Fingerabdrücken

Schlüsselpaar-Quelle	RSA-Schlüsselpaare (Windows und Linux)	ED25519 Schlüsselpaare (Linux)
Erstellt von Amazon EC2	SHA-1	SHA-256
Zu Amazon importiert EC2	MD5[1]	SHA-256

[1] Wenn Sie einen öffentlichen RSA-Schlüssel zu Amazon importieren EC2, wird der Fingerabdruck mithilfe einer MD5 Hash-Funktion berechnet. Dies gilt unabhängig davon, wie Sie das key pair erstellt haben, z. B. mithilfe eines Drittanbietertools oder durch Generieren eines neuen öffentlichen Schlüssels aus einem vorhandenen privaten Schlüssel, der mit Amazon erstellt wurde EC2.

Bei Verwendung des gleichen Schlüsselpaars in verschiedenen Regionen

Wenn Sie dasselbe key pair verwenden möchten, um eine Verbindung zu Instances in verschiedenen Instanzen herzustellen AWS-Regionen, müssen Sie den öffentlichen Schlüssel in alle Regionen importieren, in denen Sie ihn verwenden werden. Wenn Sie Amazon verwenden, EC2 um das key

pair zu erstellen, können Sie Abrufen des Materials zum öffentlichen Schlüssel dies tun, damit Sie den öffentlichen Schlüssel in die anderen Regionen importieren können.

> **Note**
>
> - Wenn Sie mit Amazon EC2 ein RSA-Schlüsselpaar erstellen und dann einen öffentlichen Schlüssel aus dem EC2 privaten Amazon-Schlüssel generieren, haben die importierten öffentlichen Schlüssel einen anderen Fingerabdruck als der ursprüngliche öffentliche Schlüssel. Dies liegt daran, dass der Fingerabdruck des ursprünglichen RSA-Schlüssels, der mit Amazon erstellt wurde, mithilfe einer SHA-1-Hash-Funktion berechnet EC2 wird, während der Fingerabdruck der importierten RSA-Schlüssel mithilfe einer MD5 Hash-Funktion berechnet wird.
> - Bei ED25519 Schlüsselpaaren sind die Fingerabdrücke identisch, unabhängig davon, ob sie von Amazon erstellt EC2 oder zu Amazon importiert wurden EC2, da dieselbe SHA-256-Hash-Funktion zur Berechnung des Fingerabdrucks verwendet wird.

Generieren eines Fingerabdrucks aus dem privaten Schlüssel

Generieren Sie mit einem der folgenden Befehle einen Fingerabdruck aus dem privaten Schlüssel auf Ihrem lokalen Computer.

Wenn Sie einen lokalen Windows-Computer verwenden, können Sie die folgenden Befehle mit dem Windows-Subsystem für Linux (WSL) ausführen. Installieren Sie die WSL und eine Linux-Distribution gemäß den Anweisungen im Abschnitt So installieren Sie Linux unter Windows mit WSL. Mit dem in der Anleitung genannten Beispiel wird die Ubuntu-Distribution von Linux installiert, Sie können jedoch jede beliebige Distribution installieren. Sie werden zum Neustart Ihres Computers aufgefordert, damit die Änderungen wirksam werden.

- Wenn Sie das key pair mit Amazon erstellt haben EC2

  Verwenden Sie die OpenSSL-Tools, um einen Fingerabdruck zu generieren, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

  Für RSA-Schlüsselpaare:

```
openssl pkcs8 -in path_to_private_key -inform PEM -outform DER -topk8 -nocrypt |
 openssl sha1 -c
```

(Linux-Instances) Für ED25519 Schlüsselpaare:

```
ssh-keygen -l -f path_to_private_key
```

- (Nur RSA-Schlüsselpaare) Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel zu Amazon importiert haben EC2

  Sie können dieses Verfahren unabhängig davon befolgen, wie Sie das key pair erstellt haben, z. B. indem Sie ein Drittanbieter-Tool verwenden oder indem Sie einen neuen öffentlichen Schlüssel aus einem vorhandenen privaten Schlüssel generieren, der mit Amazon erstellt wurde. EC2

  Verwenden Sie die OpenSSL-Tools, um einen Fingerabdruck zu generieren, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

  ```
  openssl rsa -in path_to_private_key -pubout -outform DER | openssl md5 -c
  ```

- Wenn Sie mit OpenSSH 7.8 oder höher ein OpenSSH-Schlüsselpaar erstellt und den öffentlichen Schlüssel zu Amazon importiert haben EC2

  Verwenden Sie ssh-keygen, um einen Fingerabdruck zu generieren, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

  Für RSA-Schlüsselpaare:

  ```
  ssh-keygen -ef path_to_private_key -m PEM | openssl rsa -RSAPublicKey_in -outform DER
   | openssl md5 -c
  ```

  (Linux-Instances) Für Schlüsselpaare: ED25519

  ```
  ssh-keygen -l -f path_to_private_key
  ```

EC2 Amazon-Sicherheitsgruppen für Ihre EC2 Instances

Eine Sicherheitsgruppe fungiert als virtuelle Firewall für Ihre EC2 Instances, um den ein- und ausgehenden Datenverkehr zu kontrollieren. Eingehende Regeln steuern den eingehenden Datenverkehr zu Ihrer Instance und ausgehende Regeln steuern den ausgehenden Datenverkehr von Ihrer Instance. Wenn Sie eine Instance starten, können Sie eine oder mehrere Sicherheitsgruppen angeben. Wenn Sie keine Sicherheitsgruppe angeben, EC2 verwendet Amazon

die Standardsicherheitsgruppe für die VPC. Nach dem Start einer Instance können Sie deren Sicherheitsgruppen nicht mehr ändern.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung zwischen Ihnen AWS und Ihnen. Weitere Informationen finden Sie unterSicherheit bei Amazon EC2. AWS stellt Sicherheitsgruppen als eines der Tools zum Schutz Ihrer Instances bereit. Sie müssen sie entsprechend Ihren Sicherheitsanforderungen konfigurieren. Wenn Sie Anforderungen haben, die von Sicherheitsgruppen nicht vollständig erfüllt werden, können Sie zusätzlich zur Verwendung von Sicherheitsgruppen eine eigene Firewall in jeder Ihrer Instances einrichten.

Preisgestaltung

Für die Nutzung von Sicherheitsgruppen fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Inhalt

- Übersicht
- Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe für Ihre EC2 Amazon-Instance
- Ändern Sie die Sicherheitsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instance
- Löschen Sie eine EC2 Amazon-Sicherheitsgruppe
- Verbindungsverfolgung EC2 für Amazon-Sicherheitsgruppen
- Sicherheitsgruppenregeln für verschiedene Anwendungsfälle

Übersicht

Eine Sicherheitsgruppe kann nur in der VPC verwendet werden, für die sie erstellt wird. Sie können jede Instance mehreren Sicherheitsgruppen zuordnen, und Sie können jede Sicherheitsgruppe mehreren Instances zuordnen. Dann fügen Sie jeder Sicherheitsgruppe Regeln hinzu, die den Datenaustausch mit den zugeordneten Instances gestatten. Sie können die Regeln für eine Sicherheitsgruppe jederzeit ändern. Neue und geänderte Regeln werden automatisch auf alle Instances angewendet, die der Sicherheitsgruppe zugeordnet sind. Wenn Amazon EC2 entscheidet, ob Datenverkehr eine Instance erreichen darf, werden alle Regeln aus allen Sicherheitsgruppen ausgewertet, die der Instance zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsgruppenregeln im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Das folgende Diagramm zeigt eine VPC mit einer Sicherheitsgruppe, einem Internet-Gateway und einem Subnetz. Das Subnetz enthält EC2 Instances. Die Sicherheitsgruppe ist mit dem Instances zugeordnet. Der einzige Datenverkehr, der die Instance erreicht, ist der Datenverkehr, der nach

den Sicherheitsgruppenregeln zulässig ist. Wenn die Sicherheitsgruppe beispielsweise eine Regel enthält, die SSH-Datenverkehr von Ihrem Netzwerk zur Instance zulässt, können Sie sich mit der Instance von Ihrem Computer aus verbinden. Wenn die Sicherheitsgruppe eine Regel enthält, die den gesamten Datenverkehr von den ihr zugewiesenen Ressourcen zulässt, kann jede Instance den von den anderen Instances gesendeten Datenverkehr empfangen.



Sicherheitsgruppen sind zustandsbehaftet — wenn Sie von Ihrer Instance eine Anforderung senden, wird der Antwortdatenverkehr für diese Anforderung zugelassen, unabhängig der für diese Sicherheitsgruppe geltenden Regeln für eingehenden Datenverkehr. Außerdem dürfen Antworten auf erlaubten eingehenden Datenverkehr unabhängig von den Regeln für ausgehenden Datenverkehr ablaufen. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgung von Verbindungen.

Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe für Ihre EC2 Amazon-Instance

Sicherheitsgruppen fungieren als Firewall für zugeordnet Instances. Sie steuern den ein- und ausgehenden Datenverkehr auf der Instance-Ebene. Sie können einer Sicherheitsgruppe Regeln hinzufügen, die es Ihnen ermöglichen, über SSH (Linux-Instances) oder RDP (Windows-Instances) eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen. Sie können auch Regeln hinzufügen, die Client-Verkehr zulassen, z. B. HTTP- und HTTPS-Verkehr zu einem Webserver.

Sie können eine Sicherheitsgruppe einer Instance zuweisen, wenn Sie die Instance starten. Wenn Sie Regeln von verbundenen Sicherheitsgruppen hinzufügen oder entfernen, gelten diese Änderungen automatisch für alle Instances, denen Sie die Sicherheitsgruppe zugewiesen haben.

Nach dem Start einer Instance können Sie weitere Sicherheitsgruppen assoziieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie die Sicherheitsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instance.

Sie können Regeln für eine Sicherheitsgruppe für den ein- und ausgehenden Datenverkehr erstellen, wenn Sie eine Sicherheitsgruppe erstellen, oder Sie können sie zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren. Für Beispiele für Regeln, die Sie einer Sicherheitsgruppe hinzufügen können, siehe Sicherheitsgruppenregeln für verschiedene Anwendungsfälle.

Überlegungen

- Standardmäßig enthält jede Sicherheitsgruppe am Anfang nur eine Regel für ausgehenden Datenverkehr, die sämtlichen von der Ressource ausgehenden Datenverkehr zulässt. Sie müssen Regeln hinzufügen, um eingehenden Datenverkehr zuzulassen oder den ausgehenden Datenverkehr einzuschränken.
- Wenn Sie eine Quelle für eine Regel konfigurieren, die SSH- oder RDP-Zugriff auf Ihre Instances ermöglicht, sollten Sie keinen Zugriff von überall zulassen, da dies den Zugriff auf Ihre Instance von allen IP-Adressen im Internet aus ermöglichen würde. Dies ist zwar für kurze Zeit in einer Testumgebung akzeptabel, aber für Produktionsumgebungen sehr unsicher.
- Wenn es mehr als eine Regel für einen bestimmten Port gibt, EC2 wendet Amazon die toleranteste Regel an. Wenn Sie z. B. eine Regel haben, die den Zugriff auf den TCP-Port 22 (SSH) von der IP-Adresse 203.0.113.1 aus erlaubt, und eine weitere Regel, die den Zugriff auf den TCP-Port 22 von überall aus erlaubt, dann hat jeder Zugriff auf den TCP-Port 22.
- Sie können einer Instance mehrere Sicherheitsgruppen zuweisen. Daher kann eine Instance Hunderte von Regeln haben, die angewendet werden. Dies kann beim Zugriff auf die Instance zu Problemen führen. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Regeln so weit wie möglich verdichten.
- Wenn Sie eine Sicherheitsgruppe als Quelle oder Ziel für eine Regel angeben, wirkt sich die Regel auf alle Instances aus, die der Sicherheitsgruppe zugeordnet sind. Eingehender Verkehr ist basierend auf den privaten IP-Adressen der Instances erlaubt, die der Quellsicherheitsgruppe zugeordnet sind (und nicht auf den öffentlichen IP- oder Elastic IP-Adressen). Weitere Informationen über IP-Adressen finden Sie unter IP-Adressierung der EC2 Amazon-Instanz.
- Amazon EC2 blockiert standardmäßig den Verkehr auf Port 25. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkung für E-Mails, die über Port 25 gesendet werden.

Console

So erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Sicherheitsgruppen aus.
3. Wählen Sie Create security group (Sicherheitsgruppe erstellen) aus.
4. Geben Sie einen beschreibenden Namen und eine kurze Beschreibung für die Sicherheitsgruppe ein. Sie können den Namen und die Beschreibung einer Sicherheitsgruppe nach der Erstellung nicht mehr ändern.
5. Wählen Sie für VPC die VPC aus, in der Sie Ihre EC2 Amazon-Instances ausführen werden.
6. (Optional) Um Regeln für eingehenden Datenverkehr hinzuzufügen, wählen Sie Eingehende Regeln aus. Wählen Sie für jede Regel Regel hinzufügen aus und geben Sie das Protokoll, den Port und die Quelle an. Um beispielsweise SSH-Verkehr zuzulassen, wählen Sie SSH als Typ und geben Sie die öffentliche IPv4 Adresse Ihres Computers oder Netzwerks als Quelle an.
7. (Optional) Um Regeln für ausgehenden Datenverkehr hinzuzufügen, wählen Sie Ausgehende Regeln aus. Wählen Sie für jede Regel Regel hinzufügen aus und geben Sie das Protokoll, den Port und das Ziel an. Andernfalls können Sie die Standardregel beibehalten, die den gesamten ausgehenden Datenverkehr zulässt.
8. (Optional) Um ein Tag hinzuzufügen, wählen Sie Add new tag (Neuen Tag hinzufügen) aus und geben Sie den Schlüssel und den Wert für den Tag ein.
9. Wählen Sie Sicherheitsgruppe erstellen aus.

AWS CLI

So erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe

Verwenden Sie den folgenden create-security-group-Befehl.

```
aws ec2 create-security-group \
    --group-name my-security-group \
    --description "my security group" \
    --vpc-id vpc-1234567890abcdef0
```

Beispiele für das Hinzufügen von Regeln finden Sie unter. the section called “Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren”

PowerShell

So erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe

Verwenden Sie das New-EC2SecurityGroupCmdlet.

```
New-EC2SecurityGroup `
    -GroupName my-security-group `
    -Description "my security group" `
    -VpcId vpc-1234567890abcdef0
```

Beispiele für das Hinzufügen von Regeln finden Sie unter. the section called “Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren”

Ändern Sie die Sicherheitsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instance

Sie können Sicherheitsgruppen für Ihre EC2 Amazon-Instances angeben, wenn Sie sie starten. Nach dem Start einer Instance können Sie deren Sicherheitsgruppen ändern oder entfernen. Sie können auch jederzeit Sicherheitsgruppenregeln für zugehörige Sicherheitsgruppen hinzufügen, entfernen oder bearbeiten.

Sicherheitsgruppen sind mit Netzwerkschnittstellen verknüpft. Durch das Hinzufügen oder Entfernen von Sicherheitsgruppen werden die Sicherheitsgruppen geändert, die mit der primären Netzwerkschnittstelle verknüpft sind. Sie können auch die Sicherheitsgruppen ändern, die mit irgendwelchen sekundären Netzwerkschnittstellen verknüpft sind. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Netzwerkschnittstellen-Attribute.

Aufgaben

- Sicherheitsgruppen hinzufügen oder entfernen
- Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren

Sicherheitsgruppen hinzufügen oder entfernen

Nach dem Start einer Instance können Sie Sicherheitsgruppen zur Liste der zugehörigen Sicherheitsgruppen hinzufügen oder von ihr entfernen. Wenn Sie mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Instance verbinden, werden die Regeln jeder Sicherheitsgruppe effektiv zu einem einzigen Regelsatz zusammengeführt. Amazon EC2 verwendet dieses Regelwerk, um zu bestimmen, ob Datenverkehr zugelassen werden soll.

Voraussetzungen

- Die Instance muss sich im `running`- oder `stopped`-Status befinden.
- Eine Sicherheitsgruppe ist spezifisch für eine VPC. Sie können eine Sicherheitsgruppe mit einer oder mehreren Instances verknüpfen.

Console

So ändern Sie die Sicherheitsgruppen für eine Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie Ihre Instance und wähle Sie dann Actions (Aktionen), Security (Sicherheit), Change security groups (Sicherheitsgruppen ändern) aus.
4. Wählen Sie für Associated security groups (Zugehörige Sicherheitsgruppen) eine Sicherheitsgruppe aus der Liste aus und klicken Sie auf Add security group (Sicherheitsgruppe hinzufügen).

   Um eine bereits zugeordnete Sicherheitsgruppe zu entfernen, wählen Remove (Entfernen) für diese Sicherheitsgruppe.
5. Wählen Sie Save aus.

AWS CLI

So ändern Sie die Sicherheitsgruppen für eine Instance

Verwenden Sie den folgenden modify-instance-attribute-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --groups sg-1234567890abcdef0
```

PowerShell

So ändern Sie die Sicherheitsgruppen für eine Instance

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceAttribute `
```

```
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Group sg-1234567890abcdef0
```

Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren

Nachdem Sie eine Sicherheitsgruppe erstellt haben, können Sie die zugehörigen Sicherheitsgruppenregeln hinzufügen, aktualisieren und löschen. Wenn Sie eine Regel hinzufügen, aktualisieren oder löschen, gilt die aktualisierte Regel automatisch für alle Ressourcen, die der Sicherheitsgruppe zugewiesen sind.

Für Beispiele für Regeln, die Sie einer Sicherheitsgruppe hinzufügen können, siehe Sicherheitsgruppenregeln für verschiedene Anwendungsfälle.

Quellen und Ziele

Sie können Folgendes als Quellen für Regeln für eingehenden Datenverkehr oder als Ziele für Regeln für ausgehenden Datenverkehr angeben.

- Benutzerdefiniert — Ein IPv4 CIDR-Block und ein IPv6 CIDR-Block, eine andere Sicherheitsgruppe oder eine Präfixliste.
- Anywhere- IPv4 — Der IPv4 0.0.0.0/0 CIDR-Block.
- Anywhere- IPv6 — Der: :/0 CIDR-Block. IPv6
- Meine IP — Die öffentliche IPv4 Adresse Ihres lokalen Computers.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eingehende Regeln für die Ports 22 (SSH) oder 3389 (RDP) hinzufügen, empfehlen wir Ihnen dringend, nur die spezifischen IP-Adressen oder Adressbereiche zuzulassen, die Zugriff auf Ihre Instances benötigen. Wenn Sie Anywhere- wählenIPv4, erlauben Sie Traffic von allen IPv4 Adressen, über das angegebene Protokoll auf Ihre Instances zuzugreifen. Wenn Sie Anywhere- wählenIPv6, erlauben Sie Traffic von allen IPv6 Adressen, über das angegebene Protokoll auf Ihre Instances zuzugreifen.

Console

Konfigurieren von Sicherheitsgruppenregeln

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Security Groups (Sicherheitsgruppen) aus.
3. Wählen Sie die Sicherheitsgruppe aus.
4. Wählen Sie unter Aktionen oder auf der Registerkarte Regeln für eingehenden Datenverkehr die Option Bearbeiten von Regeln für eingehenden Datenverkehr aus, um die Regeln für den eingehenden Datenverkehr zu bearbeiten.

   a. Um eine Regel hinzuzufügen, wählen Sie Regel hinzufügen aus und geben Sie den Typ, das Protokoll, den Port und die Quelle für die Regel ein.

      Wenn es sich beim Typ um TCP oder UDP handelt, müssen Sie den zuzulassenden Portbereich eingeben. Für ein benutzerdefiniertes ICMP müssen Sie den Namen des ICMP-Typs aus Protocol (Protokoll= und, falls zutreffend, den Codenamen aus Port range (Portbereich) wählen. Für einen anderen Typ werden das Protokoll und der Portbereich für Sie konfiguriert.

   b. Andern Sie das Protokoll, die Beschreibung und die Quelle nach Bedarf, um eine Regel zu aktualisieren. Sie können jedoch den Quellentyp nicht ändern. Wenn es sich bei der Quelle beispielsweise um einen IPv4 CIDR-Block handelt, können Sie keinen IPv6 CIDR-Block, keine Präfixliste oder keine Sicherheitsgruppe angeben.

   c. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um eine Regel zu löschen.

5. Um die Regeln für den ausgehenden Datenverkehr zu bearbeiten, wählen Sie Regeln für ausgehenden Datenverkehr bearbeiten unter Aktionen oder auf der Registerkarte Regeln für ausgehenden Datenverkehr aus.

   a. Um eine Regel hinzuzufügen, wählen Sie Regel hinzufügen aus und geben Sie den Typ, das Protokoll, den Port und das Ziel für die Regel ein. Sie können auch eine optionale Beschreibung eingeben.

      Wenn es sich beim Typ um TCP oder UDP handelt, müssen Sie den zuzulassenden Portbereich eingeben. Für ein benutzerdefiniertes ICMP müssen Sie den Namen des ICMP-Typs aus Protocol (Protokoll= und, falls zutreffend, den Codenamen aus Port range (Portbereich) wählen. Für einen anderen Typ werden das Protokoll und der Portbereich für Sie konfiguriert.

b. Andern Sie das Protokoll, die Beschreibung und die Quelle nach Bedarf, um eine Regel zu aktualisieren. Sie können jedoch den Quellentyp nicht ändern. Wenn es sich bei der Quelle beispielsweise um einen IPv4 CIDR-Block handelt, können Sie keinen IPv6 CIDR-Block, keine Präfixliste oder keine Sicherheitsgruppe angeben.

c. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um eine Regel zu löschen.

6. Wählen Sie Save rules (Regeln speichern) aus.

AWS CLI

Um Sicherheitsgruppenregeln hinzuzufügen

Verwenden Sie den authorize-security-group-ingressBefehl, um Regeln für eingehenden Datenverkehr hinzuzufügen. Das folgende Beispiel erlaubt eingehenden SSH-Verkehr aus den CIDR-Blöcken in der angegebenen Präfixliste.

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,PrefixListIds=[{PrefixListId=pl-
f8a6439156EXAMPLE}]'
```

Verwenden Sie den authorize-security-group-egressBefehl, um Regeln für ausgehenden Datenverkehr hinzuzufügen. Im folgenden Beispiel wird ausgehender TCP-Verkehr auf Port 80 für Instances mit der angegebenen Sicherheitsgruppe zugelassen.

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,UserIdGroupPairs=[{GroupId=sg-0aad1c26bb6EXAMPLE}]'
```

Um Sicherheitsgruppenregeln zu entfernen

Verwenden Sie den folgenden revoke-security-group-ingressBefehl, um eine Regel für eingehenden Datenverkehr zu entfernen.

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
    --group id sg-1234567890abcdef0 \
    --security-group-rule-ids sgr-09ed298024EXAMPLE
```

Verwenden Sie den folgenden revoke-security-group-egressBefehl, um eine ausgehende Regel zu entfernen.

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
    --group id sg-1234567890abcdef0 \
    --security-group-rule-ids sgr-0352250c1aEXAMPLE
```

Um Sicherheitsgruppenregeln zu ändern

Verwenden Sie den modify-security-group-rules-Befehl. Im folgenden Beispiel wird der IPv4 CIDR-Block der angegebenen Sicherheitsgruppenregel geändert.

```
aws ec2 modify-security-group-rules \
    --group id sg-1234567890abcdef0 \
    --security-group-rules
 'SecurityGroupRuleId=sgr-09ed298024EXAMPLE,SecurityGroupRule={IpProtocol=tcp,FromPort=80,To
```

PowerShell

Um Sicherheitsgruppenregeln hinzuzufügen

Verwenden Sie das Grant-EC2SecurityGroupIngressCmdlet, um Regeln für eingehenden Datenverkehr hinzuzufügen. Im folgenden Beispiel wird eingehender SSH-Verkehr aus den CIDR-Blöcken in der angegebenen Präfixliste zugelassen.

```
$plid = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.PrefixListId
$plid.Id = "pl-f8a6439156EXAMPLE"
Grant-EC2SecurityGroupIngress `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -IpPermission @{IpProtocol="tcp"; FromPort=22; ToPort=22; PrefixListIds=$plid}
```

Verwenden Sie das Grant-EC2SecurityGroupEgressCmdlet, um Regeln für ausgehenden Datenverkehr hinzuzufügen. Im folgenden Beispiel wird ausgehender TCP-Verkehr auf Port 80 für Instances mit der angegebenen Sicherheitsgruppe zugelassen.

```
$uigp = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$uigp.GroupId = "sg-0aad1c26bb6EXAMPLE"
Grant-EC2SecurityGroupEgress `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -IpPermission @{IpProtocol="tcp"; FromPort=80; ToPort=80; UserIdGroupPairs=
$uigp}
```

Um Sicherheitsgruppenregeln zu entfernen

Verwenden Sie das Revoke-EC2SecurityGroupIngressCmdlet, um Regeln für eingehenden Datenverkehr zu entfernen.

```
Revoke-EC2SecurityGroupIngress `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -SecurityGroupRuleId sgr-09ed298024EXAMPLE
```

Verwenden Sie das Revoke-EC2SecurityGroupEgressCmdlet, um Regeln für ausgehenden Datenverkehr zu entfernen.

```
Revoke-EC2SecurityGroupEgress `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -SecurityGroupRuleId sgr-0352250c1aEXAMPLE
```

Um Sicherheitsgruppenregeln zu ändern

Verwenden Sie das Edit-EC2SecurityGroupRuleCmdlet. Im folgenden Beispiel wird der IPv4 CIDR-Block der angegebenen Sicherheitsgruppenregel geändert.

```
$sgrr = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleRequest
$sgrr.IpProtocol = "tcp"
$sgrr.FromPort = 80
$sgrr.ToPort = 80
$sgrr.CidrIpv4 = "0.0.0.0/0"
$sgr = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleUpdate
$sgr.SecurityGroupRuleId = "sgr-09ed298024EXAMPLE"
$sgr.SecurityGroupRule = $sgrr
Edit-EC2SecurityGroupRule  `
    -GroupId sg-1234567890abcdef0 `
    -SecurityGroupRule $sgr
```

Löschen Sie eine EC2 Amazon-Sicherheitsgruppe

Wenn Sie mit einer Sicherheitsgruppe fertig sind, die Sie für die Verwendung mit Ihren EC2 Amazon-Instances erstellt haben, können Sie sie löschen.

Voraussetzungen

- Die Sicherheitsgruppe kann keiner Instance oder Netzwerkschnittstelle zugeordnet werden.

- Die Sicherheitsgruppe kann nicht durch eine Regel in einer anderen Sicherheitsgruppe referenziert werden.

Console

Löschen Sie eine Sicherheitsgruppe wie folgt:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. (Optional) Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Ihre Sicherheitsgruppe keiner Instance zugeordnet ist:
   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Security Groups (Sicherheitsgruppen) aus.
   b. Kopieren Sie die ID der Sicherheitsgruppe, die gelöscht werden soll.
   c. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
   d. Fügen Sie in der Suchleiste den Filter Sicherheitsgruppe IDs ist gleich hinzu und fügen Sie die ID der Sicherheitsgruppe ein. Wenn es keine Ergebnisse gibt, ist die Sicherheitsgruppe keiner Instance zugeordnet. Andernfalls müssen Sie die Zuordnung zur Sicherheitsgruppe trennen, bevor Sie sie löschen können.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Security Groups (Sicherheitsgruppen) aus.
4. Wählen Sie die Sicherheitsgruppe und dann Aktionen, Sicherheitsgruppe löschen aus.
5. Wenn Sie mehr als eine Sicherheitsgruppe ausgewählt haben, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert. Wenn einige der Sicherheitsgruppen nicht gelöscht werden können, wird der Status der einzelnen Sicherheitsgruppen angezeigt, der angibt, ob sie gelöscht werden. Geben Sie Löschen ein, um den Löschvorgang zu bestätigen.
6. Wählen Sie Löschen aus.

AWS CLI

Löschen Sie eine Sicherheitsgruppe wie folgt:

Verwenden Sie den folgenden delete-security-group-Befehl.

```
aws ec2 delete-security-group --group-id sg-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Löschen Sie eine Sicherheitsgruppe wie folgt:

Verwenden Sie das Remove-EC2SecurityGroupCmdlet.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-1234567890abcdef0
```

Verbindungsverfolgung EC2 für Amazon-Sicherheitsgruppen

Ihre Sicherheitsgruppen verwenden die Verbindungsverfolgung zur Nachverfolgung des Datenverkehrs zu und von der Instance. Regeln werden auf der Grundlage des Verbindungszustands des Datenverkehrs angewendet, um zu ermitteln, ob der Datenverkehr zulässig ist oder nicht. Bei diesem Ansatz sind Sicherheitsgruppen zustandsbehaftet. Das bedeutet, dass Antworten auf eingehenden Verkehr unabhängig von den Regeln für ausgehende Sicherheitsgruppen aus der Instance fließen dürfen und umgekehrt.

Angenommen, Sie initiieren einen Befehl wie „netcat“ oder ähnliches für Ihre Instances von Ihrem Heimcomputer aus und Ihre eingehenden Sicherheitsgruppenregeln lassen ICMP-Datenverkehr zu. Informationen über die Verbindung (einschließlich der Port-Informationen) werden verfolgt. Antwort-Datenverkehr von der Instance für den -Befehl wird nicht als neue Anfrage verfolgt, sondern als eingerichtete Verbindung; dieser Datenverkehr kann die Instance verlassen, selbst wenn Ihre ausgehenden Sicherheitsgruppenregeln ausgehenden ICMP-Datenverkehr beschränken.

Für andere Protokolle als TCP, UDP oder ICMP werden nur die IP-Adresse und die Protokollnummer verfolgt. Wenn Ihre Instance Datenverkehr an einen anderen Host sendet und der Host innerhalb von 600 Sekunden dieselbe Art von Datenverkehr an Ihre Instance sendet, akzeptiert die Sicherheitsgruppe für Ihre Instance diesen unabhängig von den Sicherheitsgruppen-Regeln für eingehenden Datenverkehr. Die Sicherheitsgruppe akzeptiert ihn, da er als Antwort-Datenverkehr für den ursprünglichen Datenverkehr angesehen wird.

Wenn Sie eine Sicherheitsgruppenregel ändern, werden ihre nachverfolgten Verbindungen nicht sofort unterbrochen. Die Sicherheitsgruppe lässt Pakete weiterhin zu, bis bei bestehenden Verbindungen eine Zeitüberschreitung (Timeout) auftritt. Um sicherzustellen, dass Datenverkehr sofort unterbrochen wird oder der gesamte Datenverkehr unabhängig vom Nachverfolgungsstatus den Firewall-Regeln unterliegt, können Sie eine Netzwerk-ACL für Ihr Subnetz verwenden. Netzwerke ACLs sind zustandslos und lassen daher nicht automatisch Antwortverkehr zu. Das Hinzufügen einer Netzwerk-ACL, die Datenverkehr in beide Richtungen blockiert, trennt vorhandene Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerk ACLs im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Sicherheitsgruppen haben keine Auswirkung auf den DNS-Verkehr zum oder vom Route 53 Resolver, der manchmal auch als „VPC+2-IP-Adresse“ bezeichnet wird (siehe Was ist Amazon Route 53 Resolver? im Amazon Route 53 Developer Guide) oder im 'AmazonProvidedDNS' (siehe Arbeiten mit DHCP-Optionssätzen im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch). Wenn Sie DNS-Anfragen über den Route 53 Resolver filtern möchten, können Sie die Route-53-Resolver-DNS-Firewall aktivieren (Informationen unter Route-53-Resolver-DNS-Firewall im Amazon-Route-53-Entwicklerhandbuch).

Unverfolgte Verbindungen

Nicht alle Datenverkehrsflüsse werden verfolgt. Wenn eine Sicherheitsgruppenregel TCP- oder UDP-Abläufe für den gesamten Datenverkehr (0.0.0.0/0 oder ::/0) zulässt und es eine entsprechende Regel in der anderen Richtung gibt, die den gesamten Antwort-Datenverkehr (0.0.0.0/0 oder ::/0) für jeden Port (0-65535) zulässt, dann wird dieser Datenverkehrsablauf nicht verfolgt, es sei denn, er ist Teil einer automatisch verfolgten Verbindung. Der Antwort-Datenverkehr für einen nicht nachverfolgten Fluss wird anhand der Regel für ein- oder ausgehenden Datenverkehr zugelassen, die den Antwort-Datenverkehr erlaubt, und nicht anhand von Nachverfolgungsinformationen.

Ein nicht verfolgter Datenverkehrsfluss wird sofort unterbrochen, wenn die Regel, die ihn ermöglicht, entfernt oder modifiziert wird. Wenn Sie z. B. eine offene (0.0.0.0/0) ausgehende Regel haben und eine Regel entfernen, die den gesamten (0.0.0.0/0) eingehenden SSH-Verkehr (TCP-Port 22) zur Instance zulässt (oder sie so ändern, dass die Verbindung nicht mehr zulässig wäre), werden Ihre bestehenden SSH-Verbindungen zur Instance sofort gelöscht. Die Verbindung wurde zuvor nicht nachverfolgt, sodass die Änderung die Verbindung unterbricht. Wenn Sie dagegen eine restriktivere Regel für eingehende Verbindungen verwenden, die zunächst eine SSH-Verbindung zulässt (was bedeutet, dass die Verbindung nachverfolgt wurde), diese Regel aber so ändern, dass keine neuen Verbindungen von der Adresse des aktuellen SSH-Clients mehr zugelassen werden, wird die bestehende SSH-Verbindung nicht unterbrochen, weil sie nachverfolgt wird.

Automatisch nachverfolgte Verbindungen

Über die folgenden Optionen hergestellte Verbindungen werden automatisch nachverfolgt, auch wenn die Konfiguration der Sicherheitsgruppe keine Nachverfolgung erfordert:

- Internet-Gateways nur für ausgehenden Datenverkehr

- Accelerators von Global Accelerator
- NAT gateways (NAT-Gateways)
- Firewall-Endpunkte von Network Firewall
- Network Load Balancers
- AWS PrivateLink (Schnittstelle VPC-Endpunkte)
- AWS Lambda (Elastische Hyperplane-Netzwerkschnittstellen)

Berechtigungen für die Verfolgung von Verbindungen

Amazon EC2 definiert die maximale Anzahl von Verbindungen, die pro Instance verfolgt werden können. Nach Erreichen des Maximums werden alle gesendeten oder empfangenen Pakete verworfen, da keine neue Verbindung hergestellt werden kann. In diesem Fall können Anwendungen, die Pakete senden und empfangen, nicht ordnungsgemäß kommunizieren. Verwenden Sie die `conntrack_allowance_available`-Netzwerkleistungsmetrik, um die Anzahl der nachverfolgten Verbindungen zu bestimmen, die für diesen Instance-Typ noch verfügbar sind.

Um festzustellen, ob Pakete verworfen wurden, weil der Netzwerkverkehr für Ihre Instance die maximale Anzahl der nachverfolgbaren Verbindungen überschritten hat, verwenden Sie die `conntrack_allowance_exceeded`-Netzwerkleistungsmetrik. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie die Netzwerkleistung für ENA-Einstellungen auf Ihrer EC2 Instance.

Wenn Sie mit Elastic Load Balancing die maximale Anzahl von Verbindungen überschreiten, die pro Instance nachverfolgt werden können, empfehlen wir, entweder die Anzahl der beim Load Balancer registrierten Instances oder die Größe der beim Load Balancer registrierten Instances zu skalieren.

Überöegungen zu Leistungsaspekten der Verfolgung

Asymmetrisches Routing, bei dem der Datenverkehr über eine Netzwerkschnittstelle in eine Instance eingeht und über eine andere Netzwerkschnittstelle wieder austritt, kann die Spitzenleistung verringern, die eine Instance erzielen kann, wenn Datenflüsse nachverfolgt werden.

Um die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten, wenn die Verbindungsverfolgung für Ihre Sicherheitsgruppen aktiviert ist, empfehlen wir die folgende Konfiguration:

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit asymmetrische Routing-Topologien.
- Verwenden Sie das Netzwerk, anstatt Sicherheitsgruppen zum Filtern zu verwenden ACLs.

- Wenn Sie Sicherheitsgruppen mit Verbindungsverfolgung verwenden müssen, konfigurieren Sie das kürzeste mögliche Timeout für die Verbindungsverfolgung im Leerlauf. Weitere Informationen zum Timeout der Verfolgung von Verbindungen im Leerlauf finden Sie im folgenden Abschnitt.

Weitere Informationen zur Leistungsoptimierung des Nitro-Systems finden Sie unter Überlegungen zum Nitro-System für die Leistungsoptimierung.

Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen

Die Sicherheitsgruppe verfolgt jede bestehende Verbindung nach, um sicherzustellen, dass Rückpakete wie erwartet übertragen werden. Es gibt eine maximale Anzahl von Verbindungen, die pro Instance verfolgt werden können. Im Leerlauf befindliche Verbindungen können zur Erschöpfung der Kapazität der Verbindungsnachverfolgung führen und zur Folge haben, dass Verbindungen nicht nachverfolgt und Pakete verworfen werden. Sie können das Timeout für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen für eine Elastic-Network-Schnittstelle festlegen.

> **Note**
>
> Dieses Feature ist nur für Nitro-basierte Instances verfügbar.

Es gibt drei konfigurierbare Timeouts:

- Timeout für bestehende TCP-Verbindungen: Timeout (in Sekunden) für bestehende TCP-Verbindungen im Leerlauf.
  - Min.: 60 Sekunden
  - Max: 432000 Sekunden
  - Standard: 350 Sekunden für C8GN-Instance-Typen und 432.000 Sekunden für andere Instance-Typen
  - Empfohlen: Weniger als 432000 Sekunden
- UDP-Timeout: Timeout (in Sekunden) für UDP-Datenflüsse im Leerlauf, bei denen Datenverkehr nur in eine Richtung oder nur in einer einzelnen Anforderung-Antwort-Transaktion übermittelt wurde.
  - Min.: 30 Sekunden
  - Max: 60 Sekunden
  - Standard: 30 Sekunden

- UDP-Stream-Timeout: Timeout (in Sekunden) für UDP-Datenflüsse im Leerlauf, die als Streams klassifiziert sind, bei denen mehr als eine Anforderung-Antwort-Transaktion stattgefunden hat.
  - Min.: 60 Sekunden
  - Max: 180 Sekunden
  - Standard: 180 Sekunden

In folgenden Fällen empfiehlt es sich möglicherweise, die Standard-Timeouts anzupassen:

- Wenn Sie verfolgte Verbindungen mithilfe von EC2 Amazon-Netzwerkleistungsmetriken überwachen, können Sie mit den Kennzahlen conntrack_allowance_exceeded und conntrack_allowance_available verworfene Pakete und die nachverfolgte Verbindungsauslastung überwachen, um die EC2 Instance-Kapazität proaktiv mit Scale-Up- oder Out-Aktionen zu verwalten, um den Bedarf an Netzwerkverbindungen zu decken, bevor Pakete verworfen werden. Wenn Sie feststellen, dass conntrack_allowance_exceeded auf Ihren EC2 Instances ausfällt, können Sie davon profitieren, ein niedrigeres TCP-Timeout festzulegen, um veraltete TCP/UDP Sitzungen zu berücksichtigen, die auf falsche Clients oder Netzwerk-Middleboxen zurückzuführen sind.
- In der Regel haben Load Balancer oder Firewalls ein TCP-Etabliertes Leerlauf-Timeout im Bereich von 60 bis 90 Minuten. Wenn Sie Workloads ausführen, von denen erwartet wird, dass sie eine sehr hohe Anzahl von Verbindungen (mehr als 100.000) von Appliances wie Netzwerk-Firewalls verarbeiten, empfiehlt es sich, ein ähnliches Timeout für eine Netzwerkschnittstelle zu konfigurieren. EC2
- Wenn Sie einen Workload ausführen, der eine asymmetrische Routing-Topologie verwendet, empfehlen wir Ihnen, ein TCP-Etabliertes Leerlaufzeitlimit von 60 Sekunden zu konfigurieren.
- Wenn Sie Workloads mit einer hohen Anzahl von Verbindungen wie DNS, SIP, SNMP, Syslog, Radius und andere Dienste ausführen, die hauptsächlich UDP zur Bearbeitung von Anfragen verwenden, bietet das Setzen des UDP-Stream-Timeouts auf 60 Sekunden eine höhere scale/performance Kapazität und verhindert Grauausfälle.
- Bei TCP/UDP Verbindungen über Network Load Balancer (NLBs) und Elastic Load Balancer (ELB) werden alle Verbindungen nachverfolgt. Der Wert des Leerlauf-Timeouts für TCP-Datenflüsse beträgt 350 Sekunden. Für UDP-Datenflüsse beträgt er 120 Sekunden. Er unterscheidet sich somit von den Timeout-Werten auf Schnittstellenebene. Es empfiehlt sich gegebenenfalls, Timeouts auf Netzwerkschnittstellen-Ebene zu konfigurieren, um beim Timeout mehr Flexibilität zu haben als mit den Standardwerten für ELB/NLB.

Die Timeouts für die Verbindungsnachverfolgung können bei folgenden Tätigkeiten konfiguriert werden:

- Erstellen einer Netzwerkschnittstelle
- Ändern der Netzwerkschnittstellen-Attribute
- Starten Sie eine Instanz EC2
- Erstellen Sie eine Vorlage für den EC2 Instanzstart

Beispiel

Im folgenden Beispiel hat die Sicherheitsgruppe Regeln für eingehenden Verkehr, die TCP- und ICMP-Datenverkehr zulassen, und Regeln für ausgehenden Verkehr, die allen ausgehenden Datenverkehr zulassen.

Eingehend

Protokolltyp	Port-Nummer	Quelle
TCP	22 (SSH)	203.0.113.1/32
TCP	80 (HTTP)	0.0.0.0/0
TCP	80 (HTTP)	::/0
ICMP	Alle	0.0.0.0/0

Ausgehend

Protokolltyp	Port-Nummer	Bestimmungsort
Alle	Alle	0.0.0.0/0
Alle	Alle	::/0

Bei einer direkten Netzwerkverbindung zur Instance oder Netzwerkschnittstelle sieht das Nachverfolgungsverhalten wie folgt aus:

- Ein- und ausgehender TCP-Datenverkehr auf Port 22 (SSH) wird nachverfolgt, da die Regel für eingehenden Verkehr nur Datenverkehr von 203.0.113.1/32 und nicht von allen IP-Adressen (0.0.0.0/0) zulässt.
- Ein- und ausgehender TCP-Datenverkehr auf Port 80 (HTTP) wird nicht nachverfolgt, da die Regeln für ein- und ausgehenden Verkehr Datenverkehr von allen IP-Adressen zulassen.
- ICMP-Datenverkehr wird immer nachverfolgt.

Wenn Sie die Regel für ausgehenden IPv4 Datenverkehr entfernen, wird der gesamte eingehende und ausgehende IPv4 Verkehr verfolgt, einschließlich des Datenverkehrs auf Port 80 (HTTP). Dasselbe gilt für den IPv6 Verkehr, wenn Sie die Regel für ausgehenden Datenverkehr entfernen. IPv6

Sicherheitsgruppenregeln für verschiedene Anwendungsfälle

Sie können eine Sicherheitsgruppe erstellen und dieser Regeln hinzufügen, die die Rolle der Instance reflektieren, mit der die Sicherheitsgruppe verbunden ist. Eine Instance, die als Webserver konfiguriert ist, benötigt beispielsweise Sicherheitsgruppenregeln, die eingehenden HTTP- und HTTPS-Zugriff zulassen. Ebenso benötigt eine Datenbank-Instance Regeln, die den Zugriff für den Datenbanktyp zulassen, wie z.B. den Zugriff über Port 3306 für MySQL.

Es folgen einige Beispiele für die Arten von Regeln, die Sie für bestimmte Zugriffsarten zu Sicherheitsgruppen hinzufügen können.

Beispiele

- Webserverregeln
- Datenbankserverregeln
- Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus
- Regeln für die Verbindung mit Instances von einer Instance mit der gleichen Sicherheitsgruppe aus
- Regeln für Ping/ICMP
- DNS-Server-Regeln
- Amazon EFS-Regeln
- Elastic Load Balancing-Regeln

Anweisungen finden Sie unter Eine Sicherheitsgruppe erstellen und the section called “Sicherheitsgruppenregeln konfigurieren”.

Webserverregeln

Die folgenden eingehenden Regeln erlauben den HTTP- und HTTPS-Zugriff von jeder IP-Adresse aus. Wenn Ihre VPC für aktiviert ist, können Sie Regeln hinzufügen IPv6, um den eingehenden HTTP- und HTTPS-Verkehr von IPv6 Adressen zu kontrollieren.

Protokolltyp	Protokoll nummer	Port	Quell-IP	Hinweise
TCP	6	80 (HTTP)	0.0.0.0/0	Ermöglicht eingehenden HTTP-Zugriff von einer beliebigen Adresse aus IPv4
TCP	6	443 (HTTPS)	0.0.0.0/0	Ermöglicht eingehenden HTTPS-Zugriff von einer beliebigen Adresse IPv4
TCP	6	80 (HTTP)	::/0	Ermöglicht eingehenden HTTP-Zugriff von einer beliebigen Adresse IPv6
TCP	6	443 (HTTPS)	::/0	Ermöglicht eingehenden HTTPS-Zugriff von einer beliebigen Adresse IPv6

Datenbankserverregeln

Die folgenden eingehenden Regeln sind Beispiele für Regeln, die Sie für den Datenbankzugriff hinzufügen können, je nachdem, auf welcher Art von Datenbank Ihre Instance ausgeführt wird. Weitere Informationen zu Amazon RDS-Instances finden Sie im Amazon RDS-Benutzerhandbuch.

geben Sie für die Quell-IP eine der folgenden Optionen an:

- Eine bestimmte IP-Adresse oder ein Bereich von IP-Adressen (in CIDR-Block-Notation) in Ihrem On-Premises-Netzwerk
- Eine Sicherheitsgruppen-ID für eine Gruppe von Instances, die auf die Datenbank zugreifen.

Protokolltyp	Protokollnummer	Port	Hinweise
TCP	6	1433 (MS SQL)	Der Standardport für den Zugriff auf eine Microsoft SQL Server-Datenbank, beispielsweise, auf einer Amazon RDS-Instance
TCP	6	3306 (MYSQL/Aurora)	Der Standardport für den Zugriff auf eine MySQL- oder Aurora-Datenbank, beispielsweise, auf einer Amazon RDS-Instance
TCP	6	5439 (Redshift)	Der Standardport für den zugriff auf eine Amazon Redshift-Cluster-Datenbank
TCP	6	5432 (PostgreSQL)	Der Standardport für den Zugriff auf eine PostgreSQL-Datenbank, beispielsweise, auf einer Amazon RDS-Instance
TCP	6	1521 (Oracle)	Der Standardport für den Zugriff auf eine Oracle-Datenbank, beispielsweise, auf einer Amazon RDS-Instance

Sie können optional den ausgehenden Verkehr von Ihren Datenbankservern einschränken. Sie könnten zum Beispiel den Zugriff auf das Internet für Softwareupdates erlauben, aber alle anderen Arten des Datenverkehrs einschränken. Sie müssen zuerst die standardmäßige ausgehende Regel entfernen, die allen ausgehenden Datenverkehr zulässt.

Protokolltyp	Protokollnummer	Port	Ziel-IP	Hinweise
TCP	6	80 (HTTP)	0.0.0.0/0	Ermöglicht ausgehenden HTTP-Zugriff auf eine beliebige Adresse IPv4

Protokolltyp	Protokoll nummer	Port	Ziel-IP	Hinweise
TCP	6	443 (HTTPS)	0.0.0.0/0	Ermöglicht ausgehenden HTTPS-Zugriff auf eine beliebige Adresse IPv4
TCP	6	80 (HTTP)	::/0	(Nur VPC IPv6 aktiviert) Erlaubt ausgehenden HTTP-Zugriff auf jede Adresse IPv6
TCP	6	443 (HTTPS)	::/0	(Nur VPC IPv6 aktiviert) Ermöglicht ausgehend en HTTPS-Zugriff auf jede Adresse IPv6

Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus

Um Ihre Instance zu verbinden, muss Ihre Sicherheitsgruppe über eingehende Regeln verfügen, die den SSH-Zugriff (für Linux-Instances) oder den RDP-Zugriff (für Windows-Instances) erlauben.

Protokolltyp	Protokollnummer	Port	Quell-IP
TCP	6	22 (SSH)	Die öffentliche IPv4 Adresse Ihres Computers oder ein Bereich von IP-Adressen in Ihrem lokalen Netzwerk. Wenn Ihre VPC für aktiviert ist IPv6 und Ihre Instance eine IPv6 Adresse hat, können Sie eine IPv6 Adresse oder einen Bereich eingeben.
TCP	6	3389 (RDP)	Die öffentliche IPv4 Adresse Ihres Computers oder ein Bereich von IP-Adressen in Ihrem lokalen Netzwerk. Wenn Ihre VPC für aktiviert ist IPv6 und Ihre Instance eine IPv6 Adresse

Protokolltyp	Protokollnummer	Port	Quell-IP
			hat, können Sie eine IPv6 Adresse oder einen Bereich eingeben.

Regeln für die Verbindung mit Instances von einer Instance mit der gleichen Sicherheitsgruppe aus

Um zuzulassen, dass Instances, die mit derselben Sicherheitsgruppe verbunden sind, miteinander kommunizieren, müssen Sie eine ausdrückliche Regel dafür hinzufügen.

> **Note**
>
> Wenn Sie Routen konfigurieren, um den Datenverkehr zwischen zwei Instances in unterschiedlichen Subnetzen über eine Middlebox-Appliance weiterzuleiten, müssen Sie sicherstellen, dass die Sicherheitsgruppen für beide Instances den Datenverkehr zwischen den Instances zulassen. Die Sicherheitsgruppe für jede Instance muss die private IP-Adresse der anderen Instance oder den CIDR-Bereich des Subnetzes, das die andere Instance enthält, als Quelle referenzieren. Wenn Sie die Sicherheitsgruppe der anderen Instance als Quelle referenzieren, wird dadurch kein Datenverkehr zwischen den Instances möglich.

Die folgende Tabelle beschreibt die eingehende Regel für eine Sicherheitsgruppe, die zugehörigen Instances erlaubt, miteinander zu kommunizieren. Die Regel lässt alle Arten von Datenverkehr zu.

Protokolltyp	Protokollnummer	Ports	Quell-IP
-1 (All)	-1 (All)	-1 (All)	Die ID der Sicherheitsgruppe oder der CIDR-Bereich des Subnetzes , das die andere Instance enthält (siehe Hinweis).

Regeln für Ping/ICMP

Der ping-Befehl ist eine Art von ICMP-Datenverkehr. Um Ihre Instance anzupingen, müssen Sie eine der folgenden ICMP-Regeln für eingehenden Datenverkehr hinzufügen.

Typ	Protokoll	Quelle		
Benutzerdefiniertes ICMP - IPv4	Echo-Anforderung	Die öffentliche IPv4 Adresse Ihres Computers, eine bestimmte IPv4 Adresse IPv4 oder eine IPv6 Oder-Adresse von überall.		
Alles ICMP - IPv4	IPv4 ICMP (1)	Die öffentliche IPv4 Adresse Ihres Computers, eine bestimmte IPv4 Adresse IPv4 oder eine IPv6 Oder-Adresse von überall.		

Um den ping6 Befehl zum Pingen der IPv6 Adresse für Ihre Instance zu verwenden, müssen Sie die folgende ICMPv6 Regel für eingehenden Datenverkehr hinzufügen.

Typ	Protokoll	Quelle		
Alles ICMP - IPv6	IPv6 ICMP (58)	Die IPv6 Adresse Ihres Computers, eine bestimmte IPv4 Adresse IPv4 oder eine IPv6 Oder-Adresse von überall.		

DNS-Server-Regeln

Wenn Sie Ihre EC2 Instanz als DNS-Server eingerichtet haben, müssen Sie sicherstellen, dass TCP- und UDP-Verkehr Ihren DNS-Server über Port 53 erreichen kann.

geben Sie für die Quell-IP eine der folgenden Optionen an:

- Eine IP-Adresse oder ein Bereich von IP-Adressen (in CIDR-Block-Notation) in einem Netzwerk
- Eine Sicherheitsgruppen-ID für eine Gruppe von Instances in Ihrem Netzwerk, die Zugriff auf den DNS-Server benötigen

Protokolltyp	Protokollnummer	Port
TCP	6	53
UDP	17	53

Amazon EFS-Regeln

Wenn Sie ein Amazon EFS-Dateisystem mit Ihren EC2 Amazon-Instances verwenden, muss die Sicherheitsgruppe, die Sie Ihren Amazon EFS-Mount-Zielen zuordnen, Datenverkehr über das NFS-Protokoll zulassen.

Protokolltyp	Protokollnummer	Ports	Quell-IP	Hinweise
TCP	6	2049 (NFS)	Die ID der Sicherheitsgruppe	Erlaubt den eingehenden NFS-Zugriff von Ressourcen (einschließlich des Mountingziels), die mit dieser Sicherheitsgruppe verbunden sind

Um ein Amazon EFS-Dateisystem auf Ihrer EC2 Amazon-Instance zu mounten, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen. Daher muss die mit Ihrer Instance verbundene

Sicherheitsgruppe über Regeln verfügen, die den eingehenden SSH-Datenverkehr von ihrem lokalen Computer oder lokalen Netzwerk aus zulassen.

Protokolltyp	Protokollnummer	Ports	Quell-IP	Hinweise
TCP	6	22 (SSH)	Der IP-Adressbereich Ihres lokalen Computers bzw. der Bereich von IP-Adressen (in CIDR-Block-Notation) für Ihr Netzwerk.	Lässt eingehenden SSH-Zugriff von Ihrem lokalen Computer zu.

Elastic Load Balancing-Regeln

Wenn Sie Ihre EC2 Instances bei einem Load Balancer registrieren, muss die Ihrem Load Balancer zugeordnete Sicherheitsgruppe die Kommunikation mit den Instances zulassen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von Elastic Load Balancing.

- Sicherheitsgruppen für Ihren Application Load Balancer
- Sicherheitsgruppen für Ihren Network Load Balancer
- Konfigurieren von Sicherheitsgruppen für Ihren Classic Load Balancer

NitroTPM für Amazon-Instances EC2

Nitro Trusted Platform Module (NitroTPM) ist ein virtuelles Gerät von AWS -Nitro-System und entspricht TPM 2.0. Es speichert sicher Artefakte (etwa Passwörter, Zertifikate oder Verschlüsselungsschlüssel), die zur Authentifizierung der Instance verwendet werden. NitroTPM kann Schlüssel generieren und sie für kryptografische Funktionen nutzen (etwa Hashing, Signieren, Verschlüsselung und Entschlüsselung).

NitroTPM bietet Measured Boot, einen Prozess, bei dem der Bootloader und das Betriebssystem kryptografische Hashes für jede Start-Binärdatei erstellen und diese mit den vorherigen Werten in den internen Plattformkonfigurationsregistern () von NitroTPM kombinieren. PCRs Mit „Measured Boot“ können Sie signierte PCR-Werte von NitroTPM abrufen und diese verwenden, um gegenüber

Remote-Entitäten die Integrität der Bootsoftware der Instance zu beweisen. Dieser Vorgang wird als Remote-Bescheinigung bezeichnet.

Mit NitroTPM können Schlüssel und Secrets mit einem bestimmten PCR-Wert gekennzeichnet werden. Wenn sich der Wert des PCRs und damit die Instance-Integrität ändert, kann dadurch nicht mehr auf die Schlüssel und Secrets zugegriffen werden. Diese besondere Form des bedingten Zugangs wird als Sealiung und Unsealing (etwa: Versiegeln und Entsiegeln) bezeichnet. Betriebssystemtechnologien wie können NitroTPM verwenden BitLocker, um einen Laufwerks-Entschlüsselungsschlüssel zu versiegeln, sodass das Laufwerk nur dann entschlüsselt werden kann, wenn das Betriebssystem korrekt gestartet wurde und sich in einem zweifelsfrei funktionierenden Zustand befindet.

Um NitroTPM verwenden zu können, müssen Sie ein Amazon Machine Image (AMI) auswählen, das für Unterstützung von NitroTPM konfiguriert wurde, und dann das AMI zum Starten einer Nitro-basierten Instance verwenden. Sie können eines der AMIs vorgefertigten Produkte von Amazon auswählen oder selbst eines erstellen.

Preisgestaltung

Für die Nutzung von NitroTPM fallen keine zusätzlichen Kosten an. Sie bezahlen nur für die zugrundeliegenden Ressourcen, die Sie nutzen.

Inhalt

- Anforderungen für die Verwendung von NitroTPM mit Amazon-Instances EC2
- Linux-AMIs für NitroTPM aktivieren
- Überprüfen, ob ein AMI für NitroTPM aktiviert ist
- NitroTPM auf einer Amazon-Instance aktivieren oder beenden EC2
- Stellen Sie sicher, dass eine EC2 Amazon-Instance für NitroTPM aktiviert ist
- Rufen Sie den öffentlichen Bestätigungsschlüssel für eine Instanz EC2 ab

Anforderungen für die Verwendung von NitroTPM mit Amazon-Instances EC2

Um eine Instance mit aktiviertem NitroTPM zu starten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen.

Themen

- AMIs
- Instance-Typen
- Überlegungen

AMIs

Für das AMI muss NitroTPM aktiviert sein.

Linux AMIs

Es gibt keine vorkonfigurierten AMIs. Sie müssen Ihr eigenes AMI konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Linux-AMIs für NitroTPM aktivieren.

Windows AMIs

Informationen zu einem AWS Windows-AMI, das für NitroTPM und UEFI Secure Boot mit Microsoft-Schlüsseln vorkonfiguriert ist, finden Sie unter Suchen Sie nach einem mit NitroTPM und UEFI Secure Boot AMIs konfigurierten Windows Server in der Windows-Referenz.AWS AMIs

> **Note**
>
> Betriebssystem – Das AMI muss ein Betriebssystem mit einem TPM 2.0 Command Response Buffer (CRB)-Treiber enthalten. Die meisten aktuellen Betriebssysteme enthalten einen TPM-2.0-CRB-Treiber.
> UEFI-Boot-Modus – Das AMI muss für den UEFI-Boot-Modus konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter UEFI Secure Boot für Amazon-Instances EC2 .

Instance-Typen

Sie müssen einen der folgenden virtualisierten Instance-Typen verwenden:

- Allzweck: M5, M5a, M5ad, M5d, M5dn, M5Zn, M6a, M6g, M6gd, M6i, M6id, M6idn, M6in, M7in, M7a, M7g, M7gd, M7i, M7i-Flex, M8g, M8gd, T3, T3a, T4g
- Computeroptimiert: C5, C5a, C5ad, C5d, C5n, C6a, C6g, C6gd, C6gn, C6i, C6id, C6in, C7a, C7g, C7gd, C7gn, C7i, C7i-Flex, C8g, C8gd, C8gn
- Speicheroptimiert: R5, R5a, R5ad, R5b, R5d, R5dn, R5n, R6a, R6g, R6gd, R6i, R6idn, R6in, R6id, R7a, R7g, R7g, R7gd, R7i, R7iz, R8g, R8gd, U7i-6TB, U7i-8TB, U7i-12 TB, U7-in-16 TB, U7-in-24 TB, U7-in-32 TB, X2IDN, X2iEDN, X2IEZN, X8G, z1d

- Speicheroptimiert: D3, D3en, i3EN, i4I, i7I, i7Ie, i8G
- Beschleunigtes Rechnen: F2, G4dn, G5, G6, G6e, Gr6, Inf1, Inf2, P5, P5e, P5en, P6-B200, Trn2, Trn2u
- Datenverarbeitung in Hochleistung:: Hpc6a, Hpc6id

Überlegungen

Die folgenden Hinweise gelten für die Verwendung von NitroTPM:

- Wenn Sie nach dem Start einer Instance über ein AMI mit aktiviertem NitroTPM den Instance-Typ ändern möchten, muss der neue Instance-Typ, den Sie wählen, auch NitroTPM unterstützen.
- BitLocker Volumes, die mit NitroTPM-basierten Schlüsseln verschlüsselt sind, können nur auf der ursprünglichen Instanz verwendet werden.
- Der NitroTPM-Status wird in der EC2 Amazon-Konsole nicht angezeigt.
- Der NitroTPM-Status ist nicht in Amazon EBS-Snapshots enthalten.
- Der NitroTPM-Status ist nicht in VM-Import-/Export-Images enthalten.
- NitroTPM wird auf AWS Outposts., Local Zones oder Wavelength Zones nicht unterstützt.

Linux-AMIs für NitroTPM aktivieren

Um NitroTPM für eine Instance zu aktivieren, müssen Sie die Instance mit einem AMI starten, bei dem NitroTPM aktiviert ist. Sie konfigurieren Ihr Linux-AMI für die NitroTPM-Unterstützung bei der Registrierung des AMIs. Sie können die NitroTPM-Unterstützung später nicht mehr konfigurieren.

Eine Liste der Windows AMIs , die für die NitroTPM-Unterstützung vorkonfiguriert sind, finden Sie unter. Anforderungen für die Verwendung von NitroTPM mit Amazon-Instances EC2

Sie müssen ein AMI mit NitroTPM erstellen, das mithilfe der RegisterImageAPI konfiguriert wurde. Sie können die EC2 Amazon-Konsole oder VM Import/Export nicht verwenden.

So aktivieren Sie ein Linux-AMI für NitroTPM

1. Starten Sie eine temporäre Instance mit Ihrem erforderlichen Linux-AMI. Notieren Sie sich die ID des Root-Volumes, die Sie in der Konsole auf der Registerkarte Speicher für die Instance finden.
2. Wenn die Instance den `running`-Status erreicht hat, erstellen Sie einen Snapshot des Root-Volumes der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Snapshots eines EBS-Volumes.

3. Registrieren Sie den Snapshot, den Sie erstellt haben, als AMI. Geben Sie in der Blockgerät-Zuweisung den Snapshot an, den Sie für das Root-Volume erstellt haben.

   Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für den Befehl register-image. Legen Sie für `--tpm-support` die Option `v2.0` fest. Legen Sie für `--boot-mode` die Option `uefi` fest.

   ```
   aws ec2 register-image \
       --name my-image \
       --boot-mode uefi \
       --architecture x86_64 \
       --root-device-name /dev/xvda \
       --block-device-mappings DeviceName=/dev/
   xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0abcdef1234567890} \
       --tpm-support v2.0
   ```

   Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für das Register-EC2ImageCmdlet.

   ```
   $block = @{SnapshotId=snap-0abcdef1234567890}
   Register-EC2Image `
       -Name my-image `
       -Architecture "x86_64" `
       -RootDeviceName /dev/xvda `
       -BlockDeviceMapping @{DeviceName="/dev/xvda";Ebs=$block} `
       -BootMode Uefi `
       -TpmSupport V20
   ```

4. Beenden Sie die temporäre Instance, die Sie in Schritt 1 gestartet haben.

Überprüfen, ob ein AMI für NitroTPM aktiviert ist

Um NitroTPM für eine Instance zu aktivieren, müssen Sie die Instance mit einem AMI starten, bei dem NitroTPM aktiviert ist. Sie können ein Bild beschreiben, um zu überprüfen, ob es für NitroTPM aktiviert ist. Wenn Sie der AMI-Besitzer sind, können Sie das `tpmSupport` Image-Attribut beschreiben.

Die EC2 Amazon-Konsole wird nicht angezeigt`TpmSupport`.

AWS CLI

Um zu überprüfen, ob NitroTPM aktiviert ist

Verwenden Sie den Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Images[*].TpmSupport
```

Wenn NitroTPM für das AMI aktiviert ist, sieht die Ausgabe wie folgt aus. Wenn TPM nicht aktiviert ist, ist die Ausgabe leer.

```
[
    "v2.0"
]
```

Wenn Sie der AMI-Besitzer sind, können Sie alternativ den describe-image-attributeBefehl mit dem `tpmSupport` Attribut verwenden.

```
aws ec2 describe-image-attribute \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --attribute tpmSupport
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
    "TpmSupport": {
        "Value": "v2.0"
    }
}
```

Um zu suchen, wenn AMIs NitroTPM aktiviert ist

Das folgende Beispiel listet diejenigen auf, die IDs Sie besitzen und bei AMIs denen NitroTPM aktiviert ist.

```
aws ec2 describe-images \
    --owners self \
    --filters Name=tpm-support,Values=v2.0 \
    --query Images[].ImageId
```

PowerShell

Um zu überprüfen, ob NitroTPM aktiviert ist

Verwenden Sie das Cmdlet Get-EC2Image.

```
Get-EC2Image `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 | Select TpmSupport
```

Wenn NitroTPM für das AMI aktiviert ist, sieht die Ausgabe wie folgt aus. Wenn TPM nicht aktiviert ist, ist die Ausgabe leer.

```
TpmSupport
----------
v2.0
```

Wenn Sie der AMI-Besitzer sind, können Sie alternativ das Get-EC2ImageAttributeCmdlet mit dem `tpmSupport` Attribut verwenden.

```
Get-EC2ImageAttribute `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -Attribute tpmSupport
```

Um zu suchen, wenn NitroTPM AMIs aktiviert ist

Das folgende Beispiel listet diejenigen auf, die IDs Sie besitzen und bei AMIs denen NitroTPM aktiviert ist.

```
Get-EC2Image `
    -Owner self `
    -Filter @{Name="tpm-support; Values="v2.0"} | Select ImageId
```

NitroTPM auf einer Amazon-Instance aktivieren oder beenden EC2

Sie können eine EC2 Amazon-Instance für NitroTPM nur beim Start aktivieren. Sobald eine Instance für NitroTPM aktiviert ist, können Sie sie nicht mehr deaktivieren. Wenn Sie NitroTPM nicht mehr verwenden müssen, müssen Sie das Betriebssystem so konfigurieren, dass es nicht mehr verwendet wird.

Themen

- Starten Sie eine Instance mit aktiviertem NitroTPM
- Beenden der Verwendung von NitroTPM für eine Instance

Starten Sie eine Instance mit aktiviertem NitroTPM

Wenn Sie eine Instance mit den Voraussetzungen starten, wird NitroTPM automatisch auf der Instance aktiviert. Sie können NitroTPM für eine Instance nur beim Start aktivieren. Weitere Informationen über das Starten einer Instance finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance.

Beenden der Verwendung von NitroTPM für eine Instance

Nachdem Sie eine Instance mit aktiviertem NitroTPM gestartet haben, können Sie NitroTPM für die Instance nicht deaktivieren. Sie können das Betriebssystem jedoch so konfigurieren, dass es NitroTPM nicht mehr verwendet. Deaktivieren Sie dazu den TPM 2.0-Gerätetreiber für die Instance mithilfe der folgenden Tools:

- Verwenden Sie für Linux-Instances „tpm-tools“.
- Verwenden Sie für Windows-Instances die TPM-Verwaltungskonsole (tpm.msc).

Weitere Informationen über das Deaktivieren des Gerätetreibers finden Sie in der Dokumentation für Ihr Betriebssystem.

Stellen Sie sicher, dass eine EC2 Amazon-Instance für NitroTPM aktiviert ist

Sie können überprüfen, ob eine EC2 Amazon-Instance für NitroTPM aktiviert ist. Wenn die NitroTPM-Unterstützung auf der Instance aktiviert ist, wird der Befehl zurückgegeben. `"v2.0"` Andernfalls ist das `TpmSupport` Feld in der Ausgabe nicht vorhanden.

In der EC2 Amazon-Konsole wird das `TpmSupport` Feld nicht angezeigt.

AWS CLI

So überprüfen Sie, ob eine Instance für NitroTPM aktiviert ist

Verwenden Sie den Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
```

```
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[].Instances[].TpmSupport
```

PowerShell

So überprüfen Sie, ob eine Instance für NitroTPM aktiviert ist

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.TpmSupport
```

Überprüfen Sie den NitroTPM-Zugriff auf Ihrer Windows-Instanz

(Nur Windows-Instances) So überprüfen Sie, ob Windows Zugriff auf NitroTPM hat

1. Connect zu Ihrer EC2 Windows-Instanz her.
2. Führen Sie in der Instance das Programm „tpm.msc“ aus.

   Das Fenster TPM Management on Local Computer (TPM-Verwaltung auf lokalem Computer) wird geöffnet.
3. Setzen Sie einen Haken bei dem Feld TPM Manufacturer Information (TPM-Herstellerinformationen). Es enthält den Namen des Herstellers und die Version von NitroTPM auf der Instance.



Rufen Sie den öffentlichen Bestätigungsschlüssel für eine Instanz EC2 ab

Sie können den öffentlichen Bestätigungsschlüssel für eine Instance jederzeit sicher abrufen.

AWS CLI

So rufen Sie den öffentlichen Bestätigungsschlüssel für eine Instance ab

Verwenden Sie den Befehl get-instance-tpm-ek-pub.

Beispiel 1

Im folgenden Beispiel wird der `rsa-2048` öffentliche Bestätigungsschlüssel im `tpmt` Format für die angegebene Instanz abgerufen.

```
aws ec2 get-instance-tpm-ek-pub \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --key-format tpmt \
    --key-type rsa-2048
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceId": "i-01234567890abcdef",
    "KeyFormat": "tpmt",
    "KeyType": "rsa-2048",
    "KeyValue": "AAEACwADALIAIINxl2dEhLEXAMPLEUal1yT9UtduBlILZPKh2hszFGmqAAYAgABDA
    EXAMPLEAAABAOiRd7WmgtdGNoV1h/AxmW+CXExblG8pEUfNm0LOLiYnEXAMPLERqApiFa/UhvEYqN4
    Z7jKMD/usbhsQaAB1gKA5RmzuhSazHQkax7EXAMPLEzDthlS7HNGuYn5eG7qnJndRcakS+iNxT8Hvf
    0S1ZtNuItMs+Yp4SO6aU28MT/JZkOKsXIdMerY3GdWbNQz9AvYbMEXAMPLEPyHfzgVO0QTTJVGdDxh
    vxtXCOu9GYf0crbjEXAMPLEd4YTbWdDdgOKWF9fjzDytJSDhrLAOUctNzHPCd/92l5zEXAMPLEOIFA
    Ss50C0/802c17W2pMSVHvCCa9lYCiAfxH/vYKovAAE="
}
```

Beispiel 2

Im folgenden Beispiel wird der `rsa-2048` öffentliche Bestätigungsschlüssel im `der` Format für die angegebene Instanz abgerufen.

```
aws ec2 get-instance-tpm-ek-pub \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --key-format der \
```

```
    --key-type rsa-2048
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "KeyFormat": "der",
    "KeyType": "rsa-2048",
    "KeyValue": "MIIBIjANBgEXAMPLEw0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA6JF3taEXAMPLEXWH8DGZb4
    JcTFuUbykRR82bQs4uJifaKSOv5NGoEXAMPLEG8Rio3hnuMowP+6xuGxBoAHWAoDlGbO6FJrMdEXAMP
    LEnYUHvMO2GVLsc0a5ifl4buqcmd1FxqRL6I3FPwe9/REXAMPLE0yz5inhI7ppTbwxP8lmQ4qxch0x6
    tjcZ1Zs1DP0EXAMPLERUYLQ/Id/OBU7RBNMlUZ0PGG/G1cI670Zh/RytuOdx9iEXAMPLEtZ0N2A4pYX
    1+PMPK0lIOGssA5Ry03Mc8J3/3aXnOD2/ASRQ4gUBKznQLT/zTZEXAMPLEJUe8IJr2VgKIB/Ef+9gqi
    8AAQIDAQAB"
}
```

PowerShell

So rufen Sie den öffentlichen Bestätigungsschlüssel für eine Instance ab

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTpmEkPubCmdlet.

Beispiel 1

Im folgenden Beispiel wird der `rsa-2048` öffentliche Bestätigungsschlüssel im `tpmt` Format für die angegebene Instanz abgerufen.

```
Get-EC2InstanceTpmEkPub `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -KeyFormat tpmt `
    -KeyType rsa-2048
```

Beispiel 2

Im folgenden Beispiel wird der `rsa-2048` öffentliche Bestätigungsschlüssel im `der` Format für die angegebene Instanz abgerufen.

```
Get-EC2InstanceTpmEkPub `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -KeyFormat der `
    -KeyType rsa-2048
```

Credential Guard für Windows-Instances

Das AWS Nitro-System unterstützt Credential Guard für Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Windows-Instances. Credential Guard ist ein virtualisierungsbasiertes Windows-Sicherheitsfeature (VBS), die die Erstellung isolierter Umgebungen ermöglicht, um Sicherheitsressourcen wie Windows-Benutzeranmeldeinformationen und die Durchsetzung der Codeintegrität über den Windows-Kernelschutz hinaus zu schützen. Wenn Sie EC2 Windows-Instances ausführen, verwendet Credential Guard das AWS Nitro-System, um zu verhindern, dass Windows-Anmeldeinformationen aus dem Speicher des Betriebssystems extrahiert werden.

Inhalt

- Voraussetzungen
- Unterstützte Instance starten
- Speicherintegrität deaktivieren
- Credential Guard anschalten
- Überprüfen, ob Credential Guard ausgeführt wird

Voraussetzungen

Ihre Windows-Instance muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um Credential Guard verwenden zu können.

Amazon-Maschinenbilder (AMIs)

Das AMI muss vorkonfiguriert sein, um NitroTPM und UEFI Secure Boot zu aktivieren. Weitere Informationen zur unterstützten AMIs Version finden Sie unterthe section called “Voraussetzungen”.

Speicherintegrität

Speicherintegrität, auch bekannt als Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI) oder Hypervisor Enforced Code Integrity, wird nicht unterstützt. Bevor Sie Credential Guard aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass dieses Feature deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Speicherintegrität deaktivieren.

Instance-Typen

Die folgenden Instance-Typen unterstützen Credential Guard in allen Größen, sofern nicht anders notiert: `C5`, `C5d`, `C5n`, `C6i`, `C6id`, `C6in`, `C7i`, `C7i-flex`, `M5`, `M5d`, `M5dn`, `M5n`, `M5zn`, `M6i`, `M6id`,

`M6idn`, `M6in`, `M7i`, `M7i-flex`, `R5`, `R5b`, `R5d`, `R5dn`, `R5n`, `R6i`, `R6id`, `R6idn`, `R6in` `R7i`, `R7iz`, `T3`.

> **Note**
>
> - NitroTPM hat zwar einige erforderliche Instance-Typen gemeinsam, aber der Instance-Typ muss einer der oben genannten sein, um Credential Guard zu unterstützen.
> - Credential Guard wird für Folgendes nicht unterstützt:
>   - Bare-Metal-Instances.
>   - Die folgenden Instance-Typen unterstützen EFAs: `C7i.48xlarge`, `M7i.48xlarge` und `R7i.48xlarge`.

Weitere Informationen zu Instance-Typen finden Sie im Amazon EC2 Instance Types Guide.

Unterstützte Instance starten

Sie können die EC2 Amazon-Konsole oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden, um eine Instance zu starten, die Credential Guard unterstützt. Sie benötigen zum Starten Ihrer Instance eine kompatible AMI-ID, die für jede AWS-Region eindeutig ist.

> **Tip**
>
> Sie können den folgenden Link verwenden, um Instances mit kompatiblem Amazon zu finden und zu starten, die AMIs in der EC2 Amazon-Konsole bereitgestellt werden: https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?#Images:visibility=public-images;v=3;search=:TPM-Windows_Server;ownerAlias=amazon

Console

So starten Sie eine Instance

Befolgen Sie die Schritte zum Starten einer Instance, während Sie einen unterstützten Instance-Typ und ein vorkonfiguriertes Windows-AMI angeben.

AWS CLI

So starten Sie eine Instance

Verwenden Sie den run-instances-Befehl, um eine Instance mit einem unterstützten Instance-Typ und einem vorkonfigurierten Windows-AMI zu starten.

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id resolve:ssm:/aws/service/ami-windows-latest/TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base \
    --instance-type c6i.large \
    --region us-east-1 \
    --subnet-id subnet-0abcdef1234567890
    --key-name key-name
```

PowerShell

So starten Sie eine Instance

Verwenden Sie den New-EC2Instance-Befehl, um eine Instance mit einem unterstützten Instance-Typ und einem vorkonfigurierten Windows-AMI zu starten.

```
New-EC2Instance `
    -ImageId resolve:ssm:/aws/service/ami-windows-latest/TPM-Windows_Server-2022-English-Full-Base `
    -InstanceType c6i.large `
    -Region us-east-1 `
    -SubnetId subnet-0abcdef1234567890 `
    -KeyName key-name
```

Speicherintegrität deaktivieren

Sie können den Editor für lokale Gruppenrichtlinien verwenden, um die Speicherintegrität in unterstützten Szenarios zu deaktivieren. Die folgenden Richtlinien können für jede Konfigurationseinstellung unter Virtualisierungsbasierter Schutz der Code-Integrität angewendet werden:

- Ohne Sperre aktiviert – Ändern Sie die Einstellung auf Deaktiviert, um die Speicherintegrität zu deaktivieren.
- Mit UEFI-Sperre aktiviert – Die Speicherintegrität wurde mit UEFI-Sperre aktiviert. Die Speicherintegrität kann nicht deaktiviert werden, nachdem sie mit der UEFI-Sperre aktiviert wurde. Wir empfehlen, eine neue Instance mit deaktivierter Speicherintegrität zu erstellen und die nicht unterstützte Instance zu beenden, wenn sie nicht verwendet wird.

So deaktivieren Sie die Speicherintegrität mit dem Editor für lokale Gruppenrichtlinien

1. Stellen Sie über das Remote Desktop Protocol (RDP) als Benutzerkonto mit Administratorrechten eine Verbindung zu Ihrer Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verbindung mit einem RDP-Client herstellen”.
2. Öffnen Sie das Startmenü und suchen Sie nach **`cmd`**, um eine Eingabeaufforderung zu starten.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Editor für lokale Gruppenrichtlinien zu öffnen: `gpedit.msc`
4. Wählen Sie im Editor für lokale Gruppenrichtlinien Computerkonfiguration, Administrative Vorlagen, System, Geräteschutz aus.
5. Wählen Sie Virtualisierungsbasierte Sicherheit aktivieren und dann Richtlinieneinstellung bearbeiten aus.
6. Öffnen Sie das Dropdownmenü mit den Einstellungen für Virtualisierungsbasierter Schutz der Codeintegrität, wählen Sie Deaktiviert und anschließend Anwenden.
7. Starten Sie die Instance neu, um die Änderungen zu übernehmen.

Credential Guard anschalten

Nachdem Sie eine Windows-Instance mit einem unterstützten Instance-Typ und einem kompatiblen AMI gestartet und bestätigt haben, dass die Speicherintegrität deaktiviert ist, können Sie Credential Guard aktivieren.

> **Important**
>
> Sie benötigen Administratorrechte, um die folgenden Schritte zum Aktivieren von Credential Guard auszuführen.

Aktivieren von Credential Guard

1. Stellen Sie über das Remote Desktop Protocol (RDP) als Benutzerkonto mit Administratorrechten eine Verbindung zu Ihrer Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verbindung mit einem RDP-Client herstellen”.
2. Öffnen Sie das Startmenü und suchen Sie nach **`cmd`**, um eine Eingabeaufforderung zu starten.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Editor für lokale Gruppenrichtlinien zu öffnen: `gpedit.msc`

4. Wählen Sie im Editor für lokale Gruppenrichtlinien Computerkonfiguration, Administrative Vorlagen, System, Geräteschutz aus.
5. Wählen Sie Virtualisierungsbasierte Sicherheit aktivieren und dann Richtlinieneinstellung bearbeiten aus.
6. Wählen Sie Aktiviert im Menü Virtualisierungsbasierte Sicherheit aktivieren aus.
7. Wählen Sie unter Plattformsicherheitsstufe auswählen die Optionen Sicherer Start und DMA-Schutz aus.
8. Wählen Sie für Credential-Guard-Konfiguration die Option Aktiviert mit UEFI-Sperre aus.

> **Note**
>
> Die verbleibenden Richtlinieneinstellungen sind nicht erforderlich, um Credential Guard zu aktivieren, und können auf Nicht konfiguriert belassen werden.

Das folgende Image zeigt die wie zuvor beschrieben konfigurierten VBS-Einstellungen:



9. Starten Sie die Instance neu, um die Einstellungen zu übernehmen.

Überprüfen, ob Credential Guard ausgeführt wird

Sie können das Microsoft-Tool Systeminformationen (`Msinfo32.exe`) verwenden, um zu bestätigen, dass Credential Guard ausgeführt wird.

> **Important**
>
> Sie müssen die Instance zuerst neu starten, um die Anwendung der Richtlinieneinstellungen abzuschließen, die zum Aktivieren von Credential Guard erforderlich sind.

So überprüfen Sie, ob Credential Guard ausgeführt wird

1. Stellen Sie über das Remote Desktop Protocol (RDP) eine Verbindung zu Ihrer Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verbindung mit einem RDP-Client herstellen”.
2. Öffnen Sie innerhalb der RDP-Sitzung zu Ihrer Instance das Startmenü und suchen Sie nach **`cmd`**, um eine Eingabeaufforderung zu starten.
3. Öffnen Sie die Systeminformationen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: `msinfo32.exe`
4. Das Microsoft-Tool Systeminformationen listet die Details zur VBS-Konfiguration auf. Bestätigen Sie neben virtualisierungsbasierte Sicherheitsservices, dass Credential Guard als Wird ausgeführt angezeigt wird.

   Das folgende Image zeigt, dass VBS wie zuvor beschrieben ausgeführt wird:



Greifen EC2 Sie über einen VPC-Endpunkt mit Schnittstelle auf Amazon zu

Sie können die Sicherheitslage Ihrer VPC verbessern, indem Sie eine private Verbindung zwischen Ressourcen in Ihrer VPC und der EC2 Amazon-API herstellen. Sie können auf die EC2 Amazon-API zugreifen, als wäre sie in Ihrer VPC, ohne ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, eine VPN-Verbindung oder AWS Direct Connect eine Verbindung verwenden zu müssen. EC2 Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um auf die EC2 Amazon-API zuzugreifen.

Weitere Informationen finden Sie AWS PrivateLink im AWS PrivateLink Leitfaden unter Zugriff AWS-Services durch.

Inhalt

- Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts
- Erstellen einer Endpunktrichtlinie

Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts

Erstellen Sie einen Schnittstellenendpunkt für Amazon EC2 mit dem folgenden Servicenamen:

- com.amazonaws. ***region***.ec2 — Erzeugt einen Endpunkt für die EC2 Amazon-API-Aktionen.

Weitere Informationen finden Sie im AWS PrivateLink Handbuch unter Zugreifen und AWS-Service Verwenden eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts.

Erstellen einer Endpunktrichtlinie

Eine Endpunktrichtlinie ist eine IAM-Ressource, die Sie Ihrem Schnittstellen-Endpunkt anfügen können. Die standardmäßige Endpunktrichtlinie ermöglicht den vollen Zugriff auf die EC2 Amazon-API über den Schnittstellenendpunkt. Um den Zugriff auf die EC2 Amazon-API von Ihrer VPC aus zu kontrollieren, fügen Sie dem Schnittstellenendpunkt eine benutzerdefinierte Endpunktrichtlinie hinzu.

Eine Endpunktrichtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Die Prinzipale, die Aktionen ausführen können.
- Die Aktionen, die ausgeführt werden können.
- Die Ressource, auf der die Aktionen ausgeführt werden können.

> **Important**
>
> Wenn eine nicht standardmäßige Richtlinie auf einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für Amazon angewendet wird EC2, werden bestimmte fehlgeschlagene API-Anfragen, z. B. solche, die von fehlschlagen`RequestLimitExceeded`, möglicherweise nicht bei Amazon protokolliert. AWS CloudTrail CloudWatch

Weitere Informationen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf Services mit Endpunktrichtlinien im AWS PrivateLink -Leitfaden.

Das folgende Beispiel zeigt eine VPC-Endpunktrichtlinie, die die Berechtigung zum Erstellen unverschlüsselter Volumes oder zum Starten von Instances mit unverschlüsselten Volumes ablehnt. Die Beispielrichtlinie gewährt auch die Erlaubnis, alle anderen EC2 Amazon-Aktionen durchzuführen.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Action": "ec2:*",
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*"
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:CreateVolume"
        ],
        "Effect": "Deny",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "ec2:Encrypted": "false"
            }
        }
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:RunInstances"
        ],
        "Effect": "Deny",
        "Resource": "*",
        "Principal": "*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "ec2:Encrypted": "false"
            }
        }
    }]
}
```

Speicheroptionen für Ihre EC2 Amazon-Instances

Amazon EC2 bietet Ihnen flexible, kostengünstige easy-to-use Datenspeicheroptionen für Ihre Instances. Jede Option bietet eine einzigartige Kombination von Leistungs- und Beständigkeitsmerkmalen. Diese Speicheroptionen können Ihren Anforderungen entsprechend unabhängig voneinander oder kombiniert verwendet werden.

Blockspeicher

- Amazon EBS – Amazon EBS bietet Volumes für einen dauerhaften Speicher auf Blockebene, die Sie einer Instance anfügen und von dieser trennen können. Sie können einer Instance mehrere EBS-Volumes zuordnen. Ein EBS-Volume bleibt unabhängig von der Betriebsdauer der zugeordneten Instance erhalten. Sie können Ihre EBS-Volumes verschlüsseln. Sie können eine Sicherungskopie Ihrer Daten anfertigen, indem Sie Snapshots von Ihren EBS-Volumes erstellen. Snapshots werden in Amazon S3 gespeichert. Sie können ein EBS-Volume aus einem Snapshot erstellen.
- Instanzspeicher temporärer Blockspeicher für EC2 Instances – Der Instance-Speicher stellt temporären Speicher auf Blockebene für Instances bereit. Anzahl, Größe und Typ der Instance-Speicher-Volumes werden durch den Instance-Typ und die Instance-Größe bestimmt. Die Daten auf einem Instance-Speicher-Volume bleiben nur während der Nutzungsdauer der zugewiesenen Instance erhalten; wenn Sie eine Instance anhalten, in den Ruhezustand versetzen oder beenden, gehen alle Daten auf den Instance-Speicher-Volumes verloren.

Objektspeicher

- Amazon S3 – Amazon S3 bietet Zugriff auf eine zuverlässige und kostengünstige Datenspeicher-Infrastruktur. Es wurde entwickelt, um das Computing im Web-Scale-Maßstab zu vereinfachen, indem es Ihnen ermöglicht, eine beliebige Datenmenge zu jeder Zeit von Amazon EC2 oder einem beliebigen Ort im Internet aus zu speichern und abzurufen. Sie können Amazon S3 beispielsweise verwenden, um Backup-Kopien Ihrer Daten und Anwendungen zu speichern. Amazon EC2 verwendet Amazon S3 zum Speichern von EBS-Snapshots und Instances, die im Speicher gesichert werden. AMIs

Dateispeicherung

- Amazon EFS(Nur Linux-Instances) — Amazon EFS bietet skalierbaren Dateispeicher für die Verwendung mit Amazon EC2. Sie können ein EFS-Dateisystem erstellen und Ihre Instances so konfigurieren, dass das Dateisystem gemountet wird. Sie können ein EFS-Dateisystem als gemeinsame Datenquelle für Workloads und Anwendungen verwenden, die jeweils auf mehr als einer Instance ausgeführt werden.

- Amazon FSx— Mit Amazon FSx können Sie funktionsreiche, leistungsstarke Dateisysteme in der Cloud starten, ausführen und skalieren. Amazon FSx ist ein vollständig verwalteter Service, der eine Vielzahl von Workloads unterstützt. Sie können zwischen diesen weit verbreiteten Dateisystemen wählen: Lustre, NetApp ONTAP, OpenZFS und Windows File Server.

Datei-Caching

- Amazon File Cache mit EC2 Amazon-Instances verwenden— Amazon File Cache bietet temporären Hochleistungs-Cache AWS für die Verarbeitung von Dateidaten. Der Cache bietet Lese- und Schreibdatenzugriff auf Rechen-Workloads auf Amazon EC2 mit Latenzen unter einer Millisekunde, einem Durchsatz von bis zu Hunderten von GB/s und bis zu Millionen von IOPS.

Im folgenden Image ist die Beziehung zwischen diesen Speicheroptionen und Ihrer Instance dargestellt.



AWS Preise für Speicherplatz

Öffnen Sie „AWS Preise“, scrollen Sie zu „Preise für AWS Produkte“ und wählen Sie Speicherplatz aus. Wählen Sie das Speicherprodukt aus, um die entsprechende Preisseite zu öffnen.

Persistenter Amazon EBS-Blockspeicher für Amazon-Instances EC2

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) bietet skalierbare, leistungsstarke Blockspeicherressourcen, die mit EC2 Amazon-Instances verwendet werden können. Mit Amazon EBS können Sie die folgenden Blockspeicherressourcen erstellen und verwalten:

- Amazon EBS-Volumes — Dies sind Speichervolumes, die Sie EC2 Amazon-Instances zuordnen. Nachdem Sie einer Instance ein Volume angefügt haben, können Sie es genauso verwenden wie Blockspeicher. Die Instance kann mit dem Volume wie mit einem lokalen Laufwerk interagieren.
- Amazon EBS-Snapshots — Dies sind point-in-time Backups von Amazon EBS-Volumes, die unabhängig vom Volume selbst bestehen bleiben. Sie können Snapshots erstellen, um die Daten auf Ihren Amazon-EBS-Volumes zu sichern. Sie können dann jederzeit neue Volumes aus diesen Snapshots wiederherstellen.

Sie können während des Starts EBS-Volumes erstellen und an eine Instance anhängen, und Sie können EBS-Volumes jederzeit nach dem Start erstellen und an eine Instance anhängen. Sie können auch die Größe oder Leistung Ihrer EBS-Volumes erhöhen, ohne das Volume zu trennen oder Ihre Instance neu zu starten.

Sie können EBS-Snapshots jederzeit nach der Erstellung von einem EBS-Volume erstellen. Sie können EBS-Schnappschüsse verwenden, um die auf Ihren Volumes gespeicherten Daten zu sichern. Sie können diese Snapshots dann verwenden, um Volumes sofort wiederherzustellen oder Daten zwischen AWS-Konten AWS Regionen oder Availability Zones zu migrieren. Sie können Amazon Data Lifecycle Manager verwenden oder AWS Backup um die Erstellung, Aufbewahrung und Löschung Ihrer EBS-Snapshots zu automatisieren.

Ein verwaltetes EBS-Volume wird von einem Serviceanbieter wie Amazon EKS Auto Mode verwaltet. Sie können die Einstellungen eines verwalteten EBS-Volumes nicht direkt ändern. Verwaltete EBS-Volumes werden durch einen Wahr-Wert im Feld Verwaltet identifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter Von Amazon EC2 verwaltete Instances.

Weitere Informationen über die Verwendung von Volumes und Snapshots finden Sie im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

Amazon EBS-Volumenlimits für Amazon-Instances EC2

Die maximale Anzahl von Amazon-EBS-Volumes, die Sie einer Instance anfügen können, hängt vom Instance-Typ und der Instance-Größe ab. Wenn Sie das Limit für das Volumen von Anhängen für eine Instance überschreiten, schlägt die Anhangsanforderung mit dem folgenden `AttachmentLimitExceeded` Fehler fehl.

Wenn Sie überlegen, wie viele Volumes an Ihre Instance angehängt werden sollen, sollten Sie berücksichtigen, ob Sie mehr I/O Bandbreite oder mehr Speicherkapazität benötigen.

Bandbreite vs. Kapazität

Für konsistente und vorhersehbare Bandbreitennutzungsfälle sollten Sie Amazon-EBS-optimierte Instances mit Allzweck-SSD-Volumes oder Bereitgestellte-IOPS-SSD-Volumes verwenden. Für maximale Leistung passen Sie die IOPS, die Sie für Ihre Volumes bereitgestellt haben, an die für Ihren Instance-Typ verfügbare Bandbreite an.

Bei RAID-Konfigurationen stellen Sie möglicherweise fest, dass Arrays mit mehr als 8 Volumes aufgrund des erhöhten I/O Overheads eine geringere Leistung aufweisen. Testen Sie die Leistung der einzelnen Anwendungen und nehmen Sie entsprechende Abstimmungen vor.

Inhalt

- Volume-Limits für Instances, die auf dem Nitro-System basieren
  - Dediziertes EBS-Volume-Limit
  - Gemeinsames EBS-Volume-Limit
- Volume-Limits für Xen-basierte Instances
  - Linux-Instances
  - Windows-Instances

Volume-Limits für Instances, die auf dem Nitro-System basieren

Die Volume-Limits für Instances, die auf dem Nitro-System basieren, hängen vom Instance-Typ ab. Einige Nitro-Instance-Typen haben ein dediziertes EBS-Volumenlimit, während die meisten ein gemeinsames Volumenlimit haben. Die Limits für Volumenzuweisungen für jeden Instance-Typ finden Sie im Folgenden:

- Amazon EBS-Spezifikationen — Allgemeiner Zweck
- Amazon EBS-Spezifikationen — Für Datenverarbeitung optimiert

- Amazon EBS-Spezifikationen — Speicheroptimiert
- Amazon EBS-Spezifikationen — Speicheroptimiert
- Amazon EBS-Spezifikationen — Beschleunigte Datenverarbeitung
- Amazon EBS-Spezifikationen — Hochleistungsrechnen
- Amazon EBS-Spezifikationen — vorherige Generation

Dediziertes EBS-Volume-Limit

Für die folgenden Nitro-Instance-Typen gilt je nach Instance-Größe ein dediziertes EBS-Volumenlimit, abhängig von der Größe der Instance. Das Limit wird nicht mit anderen Geräteanhängen geteilt. Mit anderen Worten, Sie können eine beliebige Anzahl von EBS-Volumes bis zum Limit für Volumenanhänge anhängen, unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Geräte, wie z. B. NVMe Instance-Speicher-Volumes und Netzwerkschnittstellen.

- Allgemeiner Zweck: M7a | M7i | M7i-Flex | M8g | M8GD
- Rechenoptimiert: C7a | C7i | C7i-Flex | C8G | C8GD | C8Gn
- Speicheroptimiert: R7a | R7i | R7iz | R8g | R8GD | U7i-6TB | U7i-8 TB | U7i-12 TB | U7in-16 TB | U7in-24 TB | U7in-32 TB | U7in-32 TB | U7inH-32 TB | x8G
- Speicheroptimiert: i7i | i7Ie | i8G
- Beschleunigtes Rechnen: F2 | G6 | G6e | Gr6 | P4d | P4de | P5 | P5e | P5en | P6-B200 | P6e-00 | Trn2 | Trn2u GB2
- Hochleistungsrechnen: HPC7a

Gemeinsames EBS-Volume-Limit

Alle anderen Nitro-Instance-Typen (nicht aufgeführt unterDediziertes EBS-Volume-Limit) haben ein Limit für Volumenanhänge, das von Amazon EBS-Volumes, Netzwerkschnittstellen und NVMe Instance-Speicher-Volumes gemeinsam genutzt wird. Sie können eine beliebige Anzahl von Amazon EBS-Volumes bis zu diesem Limit anhängen, abzüglich der Anzahl der angeschlossenen Netzwerkschnittstellen und NVMe Instance-Speicher-Volumes. Beachten Sie, dass jede Instance über mindestens eine Netzwerkschnittstelle verfügen muss und dass NVMe Instance-Speicher-Volumes beim Start automatisch angehängt werden.

Die meisten Nitro-Instances unterstützen maximal 28 Anhänge. In den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie berechnet wird, wie viele EBS-Volumes Sie anfügen können.

Beispiele

- Mit einer `m5.xlarge`-Instance, die nur über die primäre Netzwerkschnittstelle verfügt, können Sie 27 EBS-Volumes anhängen.

  28 Volumes – 1 Netzwerkschnittstelle = 27
- Mit einer `m5.xlarge`-Instance mit zwei zusätzlichen Netzwerkschnittstellen können Sie 25 EBS-Volumes anhängen.

  28 Volumes – 3 Netzwerkschnittstellen = 25
- Mit einer `m5d.xlarge`-Instance mit zwei zusätzlichen Netzwerkschnittstellen können Sie 24 EBS-Volumes anhängen.

  28 Volumes — 3 Netzwerkschnittstellen — 1 NVMe Instance-Speicher-Volume = 24

Volume-Limits für Xen-basierte Instances

Die Volumenbeschränkungen für XEN-basierte Instances wie T2 hängen vom Betriebssystem ab.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Xen-basierte Instances.

Linux-Instances

Das Anfügen von mehr als 40 Volumes an eine Xen-basierte Linux-Instance kann zu Startfehlern führen. Diese Zahl umfasst das Root-Volume sowie alle angefügten Instance-Speicher-Volumes und Amazon-EBS-Volumes.

Wenn bei einer Instance mit einer großen Anzahl von Volumes Startprobleme auftreten, beenden Sie die Instance, trennen Sie alle Volumes, die für den Startvorgang nicht unbedingt erforderlich sind, starten Sie die Instance und fügen Sie die Volumes nach der Ausführung der Instance wieder an.

> **Important**
>
> Das Anfügen von mehr als 40 Volumes an eine Xen-basierte Linux-Instance wird nur nach bestem Bemühen unterstützt und kann nicht garantiert werden.

Windows-Instances

Die folgende Tabelle zeigt die Volume-Limits für Xen-basierte Windows-Instances basierend auf dem verwendeten Treiber. Diese Zahlen beinhalten das Root-Volume sowie alle angefügten Instance-Speicher-Volumes und Amazon-EBS-Volumes.

Treiber	Volume-Limit
AWS PV	26
Citrix PV	26
Red Hat PV	17

Wir empfehlen, nicht mehr als 26 Volumes an eine Xen-basierte Windows-Instanz mit AWS PV- oder Citrix PV-Treibern anzuhängen, da dies zu Leistungsproblemen führen kann. Informationen zur Ermittlung der PV-Treiber, die Ihre Instance verwendet, oder zum Upgrade Ihrer Windows-Instance von Red-Hat- auf Citrix-PV-Treiber finden Sie unter the section called “Upgrade für PV-Treiber”.

> **Important**
>
> Das Anfügen von mehr als der folgenden Anzahl von Volumes an eine Xen-basierte Windows-Instance wird nur nach bestem Bemühen unterstützt und kann nicht garantiert werden.

Weitere Informationen darüber, wie Gerätenamen mit Volumes verbunden sind, finden Sie unter Wie Volumes für Amazon EC2 Windows-Instances angehängt und zugeordnet werden.

Instanzspeicher temporärer Blockspeicher für EC2 Instances

Ein Instance-Speicher bietet temporären Speicher auf Blockebene für Ihre EC2 Instance. Dieser Speicher wird von Laufwerken bereitgestellt, die physisch mit dem Host-Computer verbunden sind. Der Instance-Speicher ist ideal für die temporäre Speicherung von Informationen, die sich häufig ändern, wie Puffer, Caches, Arbeitsdaten und andere temporäre Inhalte. Es kann auch verwendet werden, um temporäre Daten zu speichern, die über eine Flotte von Instances, z. B. einen load balanced Pool von Webservern, repliziert werden.

Ein Instance-Speicher besteht aus einem oder mehreren Instance-Speicher-Volumes, die als Blockgeräte verfügbar gemacht werden. Die Größe eines Instance-Speichers sowie die Anzahl der verfügbaren Geräte variiert je nach Instance-Typ und Instance-Größe. Beispielsweise stellt nicht jeder Instance-Typ Instance-Speicher-Volumes bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher.

Die virtuellen Geräte für Instance-Speicher-Volumes sind mit den Namen der virtuellen Geräte in der Reihenfolge von `ephemeral0` bis `ephemeral23` ausgestattet. Bei einem Instance-Typ, der ein Instance-Speicher-Volume unterstützt, lautet der virtuelle Gerätename des einen Volumes beispielsweise `ephemeral0`. Bei einem Instance-Typ, der vier Instance-Speicher-Volumes unterstützt, lauten die virtuellen Gerätenamen der vier Volumes wie folgt: `ephemeral0`, `ephemeral1`, `ephemeral2` und`ephemeral3`.



Preise für Instance-Speicher

Für die Nutzung der für Ihre Instance bereitgestellten Instance-Speicher-Volumes fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Instance-Speicher-Volumes sind als Teil der Nutzungskosten für die Instance enthalten.

Inhalt

- Datenpersistenz für EC2 Amazon-Instance-Speicher-Volumes
- Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher
- SSD-Instance-Speicher-Volumes für EC2 Instanzen

- Fügen Sie Instance-Speicher-Volumes zu einer Instanz EC2 hinzu
- Aktivieren Sie das Instance-Speicher-Swap-Volume für M1- und EC2 C1-Instances
- Initialisieren Sie Instance-Speicher-Volumes auf EC2 Instances

Datenpersistenz für EC2 Amazon-Instance-Speicher-Volumes

Instance-Speicher-Volumes werden nur beim Start der Instance angehängt. Sie können ein Instance-Speicher-Volume nicht an eine Instance anfügen, nachdem Sie sie gestartet haben. Sie können ein Instance-Speicher-Volume nicht von einer Instance trennen und an eine andere Instance anfügen.

Ein Instance-Speicher-Volume ist nur während der Lebensdauer der Instance, an die es angehängt ist, vorhanden. Sie können ein Instance-Speicher-Volume nicht so konfigurieren, dass es über die Nutzungsdauer der jeweiligen Instance hinaus erhalten bleibt.

Die Daten auf einem Instance-Speicher-Volume der Instance bleiben erhalten, wenn die Instance neu gestartet wird. Die Daten bleiben jedoch nicht erhalten, wenn die Instance angehalten, in den Ruhezustand versetzt oder beendet wird. Wenn die Instance angehalten, in den Ruhezustand versetzt oder beendet wird, jeder Block der Instance-Speicher-Volumes der Instance kryptografisch gelöscht.

Deshalb sollten Sie in einem Instance-Speicher keine wertvollen, langfristigen Daten ablegen. Wenn Sie die auf einem Instance-Speicher-Volume gespeicherten Daten über die Lebensdauer der Instance hinaus beibehalten müssen, müssen Sie diese Daten manuell in einen persistenteren Speicher kopieren, z. B. ein Amazon EBS-Volume, einen Amazon-S3-Bucket oder ein Amazon-EFS-Dateisystem.

Es gibt einige Ereignisse, die dazu führen können, dass Ihre Daten nicht während der gesamten Lebensdauer der Instance erhalten bleiben. Die folgende Tabelle gibt an, ob Daten auf Instance-Speicher-Volumes während bestimmter Ereignisse gespeichert werden, und zwar sowohl für virtualisierte als auch für Bare-Metal-Instances.

Ereignis	Was passiert mit Ihren Daten?
Vom Benutzer initiierte Instance-Lebenszyklusereignisse	
Die Instance wird neu gestartet	Die Daten bleiben bestehen
Die Instanz ist gestoppt	Die Daten bleiben nicht erhalten

Ereignis	Was passiert mit Ihren Daten?
Die Instanz befindet sich im Ruhezustand	Die Daten bleiben nicht erhalten
Die Instanz ist beendet	Die Daten sind nicht dauerhaft
Der Instanztyp wurde geändert	Die Daten bleiben nicht bestehen *
Aus der Instance wird ein EBS-gestütztes AMI erstellt	Die Daten bleiben nicht im erstellten AMI bestehen **
Aus der Instance wird ein durch den Instance-Speicher gestütztes AMI erstellt (Linux-Instances)	Die Daten verbleiben in dem auf Amazon S3 hochgeladenen AMI-Bundle ***
Vom Benutzer initiierte Betriebssystemereignisse	
Ein Shutdown wird eingeleitet	Die Daten bleiben nicht bestehen †
Ein Neustart wird eingeleitet	Die Daten bleiben bestehen
AWS geplante Ereignisse	
Stoppen der Instanz	Die Daten bleiben nicht erhalten
Neustart der Instanz	Die Daten bleiben bestehen
Systemneustart	Die Daten bleiben bestehen
Außerbetriebnahme der Instanz	Die Daten bleiben nicht erhalten
Ungeplante Ereignisse	
Vereinfachte automatische Wiederherstellung	Die Daten bleiben nicht erhalten
CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung	Die Daten bleiben nicht erhalten
Die zugrunde liegende Festplatte fällt aus	Die Daten auf der ausgefallenen Festplatte bleiben nicht erhalten
Stromausfall	Die Daten bleiben beim Neustart erhalten

* Wenn der neue Instance-Typ Instance-Speicher unterstützt, erhält die Instance die Anzahl der Instance-Speicher-Volumes, die vom neuen Instance-Typ unterstützt werden, aber die Daten werden nicht auf die neue Instance übertragen. Wenn der neue Instance-Typ den Instance-Speicher nicht unterstützt, erhält die Instance die Instance-Speicher-Volumes nicht.

** Die Daten sind nicht im EBS-gestützten AMI enthalten und sie sind nicht in Instance-Speicher-Volumes enthalten, die an Instances angehängt sind, die von diesem AMI aus gestartet wurden.

*** Die Daten sind in dem AMI-Bündel enthalten, das auf Amazon S3 hochgeladen wird. Wenn Sie eine Instance von diesem AMI aus starten, erhält die Instance die im AMI gebündelten Instance-Speicher-Volumes mit den Daten, die sie zum Zeitpunkt der Erstellung des AMI enthielten.

† Der Terminierungsschutz und der Stoppschutz schützen Instances nicht vor Instancestopps oder -beendigungen als Folge von Shutdowns, die durch das Betriebssystem der Instance ausgelöst wurden. Daten, die auf Instance-Speicher-Volumes gespeichert sind, bleiben sowohl bei Stopp- als auch bei Terminierungsereignissen der Instance nicht erhalten.

Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher

Anzahl, Größe und Typ der Instance-Speicher-Volumes werden durch den Instance-Typ bestimmt. Einige Instance-Typen wie M6, C6 und R6 unterstützen keine Instance-Speicher-Volumes, während andere Instance-Typen wie M5d, C6gd und R6gd Instance-Speicher-Volumes unterstützen. Sie können einer Instance nicht mehr Instance-Speicher-Volumes zuordnen, als von ihrem Instance-Typ unterstützt werden. Bei den Instance-Typen, die Instance-Speicher-Volumes unterstützen, variieren Anzahl und Größe der Instance-Speicher-Volumes je nach Instance-Größe. `m5d.large`Unterstützt beispielsweise 1 x 75 GB Instance-Speicher-Volume und `m5d.24xlarge` unterstützt 4 x 900 GB-Instance-Speicher-Volumes.

Bei Instance-Typen mit NVMe Instance-Speicher-Volumes werden alle unterstützten Instance-Speicher-Volumes beim Start automatisch an die Instance angehängt. Bei Instance-Typen mit NVMe Nicht-Instance-Speicher-Volumes, wie C1, C3, M1, M2, M3, R3, D2, H1, I2, X1 und X1e, müssen Sie die Blockgerätezuordnungen für die Instance-Speicher-Volumes, die Sie beim Start anhängen möchten, manuell angeben. Nach dem Start der Instance müssen Sie dann die angehängten Instance-Speicher-Volumes formatieren und bereitstellen, bevor Sie sie verwenden können. Sie können ein Instance-Speicher-Volume nicht verfügbar machen, nachdem Sie die Instance gestartet haben.

Einige Instance-Typen verwenden NVMe oder SATA-basierte Solid-State-Laufwerke (SSD), während andere SATA-basierte Festplattenlaufwerke (HDD) verwenden. SSDs bieten eine hohe zufällige I/O-

Leistung mit sehr geringer Latenz, aber Sie müssen die Daten nicht beibehalten, wenn die Instance beendet wird, oder Sie können fehlertolerante Architekturen nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter SSD-Instance-Speicher-Volumes für EC2 Instanzen.

Die Daten auf NVMe Instance-Speicher-Volumes und einigen Festplatten-Instance-Speicher-Volumes werden im Ruhezustand verschlüsselt. Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz bei Amazon EC2.

Verfügbare Instance-Speicher-Volumes

Der Leitfaden zu den EC2 Amazon-Instance-Typen enthält Informationen zu Menge, Größe, Typ und Leistungsoptimierungen der Instance-Speicher-Volumes, die für jeden unterstützten Instance-Typ verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Spezifikationen des Instance-Speichers – Allgemeiner Zweck
- Spezifikationen des Instance-Speichers – Für Berechnungen optimiert
- Spezifikationen des Instance-Speichers – Arbeitsspeicheroptimiert
- Spezifikationen des Instance-Speichers – Speicheroptimiert
- Spezifikationen des Instance-Speichers – Beschleunigte Datenverarbeitung
- Spezifikationen des Instance-Speichers – Hochleistungsrechnen
- Spezifikationen des Instance-Speichers – vorherige Generation

Console

Um Informationen zum Instance-Speichervolumen abzurufen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instance Types (Instance-Typen) aus.
3. Fügen Sie den Filter Lokaler Instanzspeicher = true hinzu. Die Spalte Speicher gibt die Gesamtgröße des Instance-Speichers für den Instance-Typ an.
4. (Optional) Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und aktivieren Sie dann die Anzahl der Speicherdatenträger. Diese Spalte gibt die Anzahl der Instance-Speicher-Volumes an.
5. (Optional) Fügen Sie Filter hinzu, um den Anwendungsbereich auf bestimmte Instance-Typen von Interesse zu erweitern.

AWS CLI

Um Informationen zum Instance-Speicher abzurufen

Verwenden Sie den describe-instance-types-Befehl. Im folgenden Beispiel wird die Gesamtgröße des Instance-Speichers für jeden Instance-Typ in den R6i-Instance-Familien mit Instance-Speicher-Volumes angezeigt.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=r6i*" "Name=instance-storage-
supported,Values=true" \
    --query "InstanceTypes[].[InstanceType, InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB]" \
    --output table
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
----------------------------
|  DescribeInstanceTypes   |
+----------------+---------+
|  r6id.16xlarge  |  3800  |
|  r6idn.16xlarge |  3800  |
|  r6idn.8xlarge  |  1900  |
|  r6id.2xlarge   |  474   |
|  r6idn.xlarge   |  237   |
|  r6id.12xlarge  |  2850  |
|  r6idn.2xlarge  |  474   |
|  r6id.xlarge    |  237   |
|  r6idn.24xlarge |  5700  |
|  r6id.4xlarge   |  950   |
|  r6id.32xlarge  |  7600  |
|  r6id.24xlarge  |  5700  |
|  r6idn.large    |  118   |
|  r6idn.4xlarge  |  950   |
|  r6id.large     |  118   |
|  r6id.8xlarge   |  1900  |
|  r6idn.32xlarge |  7600  |
|  r6idn.metal    |  7600  |
|  r6id.metal     |  7600  |
|  r6idn.12xlarge |  2850  |
+----------------+--------+
```

Um vollständige Instance-Speicherdetails für einen Instance-Typ abzurufen

Verwenden Sie den describe-instance-types-Befehl.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters "Name=instance-type,Values=r6id.16xlarge" \
    --query "InstanceTypes[].InstanceStorageInfo"
```

Die Beispielausgabe zeigt, dass dieser Instance-Typ über zwei NVMe 1900-GB-SSD-Volumes verfügt, was insgesamt 3800 GB Instance-Speicher entspricht.

```
[
    {
        "TotalSizeInGB": 3800,
        "Disks": [
            {
                "SizeInGB": 1900,
                "Count": 2,
                "Type": "ssd"
            }
        ],
        "NvmeSupport": "required",
        "EncryptionSupport": "required"
    }
]
```

PowerShell

Um Informationen zum Instance-Speicher abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTypeCmdlet. Im folgenden Beispiel wird die Gesamtgröße des Instance-Speichers für jeden Instance-Typ in den R6i-Instance-Familien mit Instance-Speicher-Volumes angezeigt.

```
(Get-EC2InstanceType -Filter @{Name="instance-type";
 Values="r6i*"},@{Name="instance-storage-supported"; Values="true"})
 | Format-Table @{Name="InstanceType";Expression={$_.InstanceType}},
 @{Name="TotalSize";Expression={$_.InstanceStorageInfo.TotalSizeInGB}}
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
InstanceType   TotalSize
```

```
------------   ---------
r6idn.16xlarge      3800
r6id.16xlarge       3800
r6id.xlarge          237
r6idn.8xlarge       1900
r6idn.2xlarge        474
r6id.12xlarge       2850
r6idn.xlarge         237
r6id.2xlarge         474
r6id.4xlarge         950
r6idn.24xlarge      5700
r6id.32xlarge       7600
r6id.24xlarge       5700
r6idn.large          118
r6id.large           118
r6idn.4xlarge        950
r6id.8xlarge        1900
r6id.metal          7600
r6idn.32xlarge      7600
r6idn.metal         7600
r6idn.12xlarge      2850
```

Um vollständige Instance-Speicherdetails für einen Instance-Typ abzurufen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTypeCmdlet. Die Ausgabe wird in das JSON-Format konvertiert.

```
(Get-EC2InstanceType -Filter @{Name="instance-type";
 Values="r6id.16xlarge"}).InstanceStorageInfo | ConvertTo-Json
```

Die Beispielausgabe zeigt, dass dieser Instance-Typ über zwei NVMe 1900-GB-SSD-Volumes verfügt, was insgesamt 3800 GB Instance-Speicher entspricht.

```
{
  "Disks": [
    {
      "Count": 2,
      "SizeInGB": 1900,
      "Type": "ssd"
    }
  ],
  "EncryptionSupport": {
```

```
    "Value": "required"
  },
  "NvmeSupport": {
    "Value": "required"
  },
  "TotalSizeInGB": 3800
}
```

SSD-Instance-Speicher-Volumes für EC2 Instanzen

Wie bei anderen Instance-Speicher-Volumes müssen Sie die SSD-Instance-Speicher-Volumes für Ihre Instance beim Start zuordnen. Die Daten auf einem SSD-Instance-Volume bleiben nur für die Dauer der zugehörigen Instance erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Instance-Speicher-Volumes zu einer Instanz EC2 hinzu.

NVMe SSD-Volumes

Einige Instances bieten Instance-Speicher-Volumes für nichtflüchtige Memory Express (NVMe) Solid-State-Laufwerke (SSD) an. Weitere Informationen dazu, welcher Typ von Instance-Speicher-Volume von den einzelnen Instance-Typen jeweils unterstützt wird, finden Sie unter Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher.

Die Daten im NVMe Instance-Speicher werden mit einer XTS-AES-256-Blockchiffre verschlüsselt, die in einem Hardwaremodul auf der Instanz implementiert ist. Die Verschlüsselungsschlüssel werden mithilfe des Hardwaremoduls generiert und sind für jedes Instance-Speichergerät einzigartig. NVMe Alle Verschlüsselungsschlüssel werden zerstört, wenn die Instance angehalten oder beendet wird, und können nicht wiederhergestellt werden. Sie können diese Verschlüsselung nicht deaktivieren und keine eigenen Verschlüsselungsschlüssel bereitstellen.

Linux-Instances

Um auf NVMe Volumes zugreifen zu können, müssen die NVMe Treiber installiert sein. Folgende Geräte AMIs erfüllen diese Anforderung:

- AL2023
- Amazon Linux 2
- Amazon-Linux-AMI 2018.03 und höher
- Ubuntu 14.04 oder höher mit `linux-aws`-Kernel

> **Note**
>
> AWS Graviton-basierte Instanztypen erfordern Ubuntu 18.04 oder höher mit Kernel `linux-aws`

- Red Hat Enterprise Linux 7.4 oder höher
- SUSE Linux Enterprise Server 12 oder höher SP2
- CentOS 7.4.1708 oder höher
- FreeBSD 11.1 oder höher
- Debian GNU/Linux 9 oder höher

- Bottlerocket

Nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance hergestellt haben, können Sie die NVMe Geräte mithilfe des lspci Befehls auflisten. Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe für eine `i3.8xlarge` Instanz, die vier NVMe Geräte unterstützt.

```
[ec2-user ~]$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
00:01.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: Cirrus Logic GD 5446
00:03.0 Ethernet controller: Device 1d0f:ec20
00:17.0 Non-Volatile memory controller: Device 1d0f:cd01
00:18.0 Non-Volatile memory controller: Device 1d0f:cd01
00:19.0 Non-Volatile memory controller: Device 1d0f:cd01
00:1a.0 Non-Volatile memory controller: Device 1d0f:cd01
00:1f.0 Unassigned class [ff80]: XenSource, Inc. Xen Platform Device (rev 01)
```

Wenn Sie ein unterstütztes Betriebssystem verwenden, die NVMe Geräte jedoch nicht angezeigt werden, überprüfen Sie mit dem folgenden Befehl, ob das NVMe Modul geladen ist.

- Amazon Linux, Amazon Linux 2, Ubuntu 14/16, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS 7

```
$ lsmod | grep nvme
```

```
nvme           48813  0
```

- Ubuntu 18

```
$ cat /lib/modules/$(uname -r)/modules.builtin | grep nvme
s/nvme/host/nvme-core.ko
kernel/drivers/nvme/host/nvme.ko
kernel/drivers/nvmem/nvmem_core.ko
```

Die NVMe Volumes entsprechen der NVMe 1.0e-Spezifikation. Sie können die NVMe Befehle mit Ihren NVMe Volumes verwenden. In Amazon Linux können Sie das `nvme-cli`-Paket aus dem Repository mit dem Befehl yum install installieren. Bei anderen unterstützten Linux-Versionen können Sie das `nvme-cli`-Paket herunterladen, wenn es im Image nicht verfügbar ist.

Windows-Instances

Die neuesten AWS Windows-Versionen AMIs für die folgenden Betriebssysteme enthalten die AWS NVMe Treiber, die für die Interaktion mit SSD-Instance-Speicher-Volumes verwendet werden, die aus NVMe Leistungsgründen als Blockgeräte verfügbar gemacht werden:

- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2

Nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance hergestellt haben, können Sie überprüfen, ob die NVMe Volumes im Disk Manager angezeigt werden. Öffnen Sie auf der Taskleiste das Kontextmenü (Rechtsklick) für das Windows-Logo und wählen Sie Datenträgerverwaltung.

Das von Amazon AMIs bereitgestellte AWS Windows enthält den AWS NVMe Treiber. Wenn Sie nicht das neueste AWS Windows verwenden AMIs, können Sie den aktuellen AWS NVMe Treiber installieren.

NVMe Nicht-SSD-Volumes

Die folgenden Instances unterstützen Instance-Speicher-Volumes, die Non- verwenden, NVMe SSDs um eine hohe zufällige I/O-Leistung zu erzielen: C3, I2, M3, R3 und X1. Weitere Informationen zu

den von den einzelnen Instance-Typen unterstützten Instance-Speicher-Volumes finden Sie unter Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher.

I/O-Leistung des SSD-basierten Instance-Speicher-Volumes

Die Anzahl der erreichten Schreib-IOPS nimmt in dem Maß ab, in dem Sie die SSD-basierten Instance-Speicher-Volumes für Ihre Instance mit Daten belegen. Der Grund dafür ist der zusätzliche Arbeitsaufwand für den SSD-Controller, der verfügbaren Speicherplatz suchen, vorhandene Daten neu schreiben und ungenutzten Speicherplatz löschen muss, sodass er neu beschrieben werden kann. Dieser Prozess der Garbage Collection führt zu einer internen Write Amplification in der SSD; diese wird im Verhältnis der SSD-Schreibvorgänge zu den Benutzer-Schreibvorgängen ausgedrückt. Dieser Leistungsabfall ist sogar noch größer, wenn die Schreibvorgänge nicht in Vielfachen von 4 096 Byte durchgeführt oder nicht auf eine 4 096 Byte-Grenze ausgerichtet werden. Wenn eine kleinere Anzahl von Bytes oder nicht ausgerichtete Bytes geschrieben werden, muss der SSD-Controller die Daten in der Umgebung auslesen und an einem neuen Ort speichern. Dieses Muster führt zu einer erheblich größeren Write Amplification, einer höheren Latenz und zu dramatischen I/O-Leistungseinbußen.

SSD-Controller können verschiedenen Strategien anwenden, um die Auswirkungen der Write Amplification zu verringern. Eine dieser Strategien besteht darin, Speicherplatz des SSD-Instance-Speichers zu reservieren, sodass der Controller den für Schreibvorgänge verfügbaren Speicherplatz effizienter verwalten kann. Diese Methode wird als Overprovisioning (übermäßige Bereitstellung) bezeichnet. Die SSD-basierten Instance-Speicher-Volumes haben keinen reservierten Speicherplatz für Überprovisionierung zur Verfügung. Um die Schreibverstärkung zu reduzieren, empfehlen wir, 10 Prozent des Volumes unpartitioniert zu lassen, damit der SSD-Controller es für Over-Provisioning nutzen kann. Dadurch steht zwar weniger Speicherplatz zur Verfügung, aber die Leistung wird verbessert – auch wenn der Datenträger fast vollständig belegt ist.

Bei Instance-Speicher-Volumes, die TRIM unterstützen, können Sie den TRIM-Befehl dazu verwenden, dem SSD-Controller mitzuteilen, wann immer Sie Daten nicht mehr benötigen, die Sie geschrieben haben. Auf diese Weise hat der Controller mehr freien Speicherplatz zur Verfügung, wodurch die Write Amplification reduziert und die Leistung erhöht wird. Weitere Informationen finden Sie unter TRIM-Unterstützung für Instance-Speicher-Volumes.

TRIM-Unterstützung für Instance-Speicher-Volumes

Einige Instance-Typen unterstützen SSD-Volumes mit TRIM. Weitere Informationen finden Sie unter Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher.

> **Note**
>
> (Nur Windows-Instanzen) Instances, auf denen Windows Server 2012 R2 ausgeführt wird, unterstützen TRIM ab Version 7.3.0 von AWS PV Driver. Instances, die frühere Versionen von Windows Server ausführen, unterstützen TRIM nicht.

Instance-Speicher-Volumes, die TRIM unterstützen, werden vollständig gekürzt, bevor sie Ihrer Instance zugeordnet werden. Diese Volumes sind beim Start einer Instance nicht mit einem Dateisystem formatiert, deshalb müssen Sie sie formatieren, bevor sie gemountet und verwendet werden können. Um den Zugriff auf diese Volumes zu beschleunigen, sollten Sie die TRIM-Operation beim Formatieren überspringen.

(Windows-Instances) Um die TRIM-Unterstützung während der ersten Formatierung vorübergehend zu deaktivieren, verwenden Sie den Befehl `fsutil behavior set DisableDeleteNotify 1`. Nachdem die Formatierung abgeschlossen ist, aktivieren Sie die TRIM-Unterstützung mithilfe von `fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0` erneut.

Bei Instance-Speicher-Volumes, die TRIM unterstützen, können Sie den TRIM-Befehl dazu verwenden, dem SSD-Controller mitzuteilen, wann Sie Daten nicht mehr benötigen, die Sie geschrieben haben. Auf diese Weise hat der Controller mehr freien Speicherplatz zur Verfügung, wodurch die Write Amplification reduziert und die Leistung erhöht wird. In Linux-Instances verwenden Sie den Befehl `fstrim`, um periodisches TRIM zu aktivieren. Verwenden Sie in Windows-Instances den `fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0`-Befehl, um sicherzustellen, dass die TRIM-Unterstützung während des normalen Betriebs aktiviert ist.

Fügen Sie Instance-Speicher-Volumes zu einer Instanz EC2 hinzu

Bei Instance-Typen mit NVMe Instance-Speicher-Volumes werden alle unterstützten Instance-Speicher-Volumes beim Start automatisch an die Instance angehängt. NVMe-Instance-Speicher-Volumes werden automatisch aufgezählt und ihnen wird ein Gerätename zugeordnet.

Bei Instance-Typen mit NVMe Nicht-Instance-Speicher-Volumes, wie C1, C3, M1, M2, M3, R3, D2, H1, I2, X1 und X1e, müssen Sie die Blockgerätezuordnungen für die Instance-Speicher-Volumes, die Sie beim Start anhängen möchten, manuell angeben. Blockgerätezuordnungen können in der Instance-Startanforderung oder in dem AMI, das zum Starten der Instance verwendet wird, angegeben werden. Jeder Eintrag in einer Blockgerät-Zuweisung beinhaltet einen gewählten Namen und das Volume, dem er zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätezuordnungen für Volumes auf Amazon-Instances blockieren EC2 .

> **Important**
>
> Sie können Instance-Speicher-Volumes für eine Instance nur dann angeben, wenn Sie sie starten. Sie können ein Instance-Speicher-Volume nicht an eine Instance anfügen, nachdem Sie sie gestartet haben.

Nachdem Sie eine Instance gestartet haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Instance-Speicher-Volumes für Ihre Instance formatiert und gemountet sind, bevor Sie sie verwenden. Das Root-Volume einer per Instance-Speicher gestützten Instance wird automatisch gemountet.

Berücksichtigung der Stamm-Volumes

Eine Blockgerät-Zuweisung gibt stets das Stamm-Volume für die Instance an. Das Root-Volume wird automatisch gemountet.

Linux-Instances – Das Root-Volume ist entweder ein Amazon-EBS-Volume oder ein Instance-Speicher-Volume. Bei Instances mit einem Instance-Speicher-Volume für das Stamm-Volume variiert die Größe dieses Volumes je nach AMI, aber die Maximalgröße ist 10 GB. Weitere Informationen finden Sie unter Root-Gerätetyp.

Windows-Instances – Bei dem Root-Volume muss es sich um ein Amazon-EBS-Volume handeln. Instance-Speicher wird für das Root-Volume nicht unterstützt.

Inhalt

- Instance-Speicher-Volumes zu einem Amazon EC2 AMI hinzufügen
- Fügen Sie einer Instance beim Start EC2 Instance-Speicher-Volumes hinzu
- Stellen Sie das Instance-Speicher-Volume für die Verwendung auf einer EC2 Instance zur Verfügung

Instance-Speicher-Volumes zu einem Amazon EC2 AMI hinzufügen

Sie können ein AMI mit einer Blockgerät-Zuweisung erstellen, die Instance-Speicher-Volumes enthält.

Wenn Sie eine Instance starten, die NVMe Nicht-Instance-Speicher-Volumes unterstützt, mithilfe eines AMI, das Instance-Speicher-Volume-Block-Gerätezuordnungen spezifiziert, umfasst die Instance die Instance-Speicher-Volumes. Wenn die Anzahl der Instance-Speicher-Volumes in der

Blockgerät-Zuweisung die für eine Instance verfügbare Anzahl an Instance-Speicher-Volumes übersteigt, werden die überzähligen Instance-Speicher-Volumes ignoriert.

Wenn Sie eine Instance starten, die NVMe Instance-Speicher-Volumes unterstützt, mithilfe eines AMI, das Instance-Speicher-Volume-Block-Gerätezuordnungen spezifiziert, werden die Instance-Speicher-Volume-Block-Gerätezuordnungen ignoriert. Instances, die NVMe Instance-Speicher-Volumes unterstützen, erhalten alle ihre unterstützten Instance-Speicher-Volumes, unabhängig von den Blockgerätezuordnungen, die in der Instance-Startanforderung und im AMI angegeben sind. Die Gerätezuweisung dieser Volumes hängt von der Reihenfolge ab, in der das Betriebssystem die Volumes aufzählt.

Überlegungen

- Die Anzahl der verfügbaren Instance-Speicher-Volumes hängt vom Instance-Typ ab. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verfügbare Instance-Speicher-Volumes”.
- Sie müssen für jedes Blockgerät einen Gerätenamen angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätenamen für Volumes auf EC2 Amazon-Instances.
- Wenn Sie eine Instance starten, können Sie die in der AMI-Blockgerätezuordnung angegebenen NVMe Nicht-Instance-Speicher-Volumes weglassen oder Instance-Speicher-Volumes hinzufügen.
- Bei M3-Instances spezifizieren Sie Instance-Speicher-Volumes in der Blockgerät-Zuweisung für die Instance angeben, nicht im AMI. Amazon ignoriert EC2 möglicherweise Instance-Speicher-Volume-Block-Gerätezuordnungen im AMI.

Console

So fügen Sie Instance-Speicher-Volumes zu einem Amazon EBS-backed AMI hinzu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die Instance aus.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen), Image and templates (Image und Vorlagen), Create image (Image erstellen).
4. Fügen Sie im Dialogfeld Create image (Image erstellen) einen aussagekräftigen Namen und eine Beschreibung für Ihr Image hinzu.
5. Wählen Sie zum Hinzufügen jedes Instance-Speicher-Volumes Add volume (Volume hinzufügen), von Volume type (Volume-Typ) ein Instance-Speicher-Volume und aus Device (Gerät) einen Gerätenamen aus.

6. Wählen Sie Create Image (Image erstellen) aus.

AWS CLI

So fügen Sie Instance-Speicher-Volumes zu einem AMI hinzu

Verwenden Sie den Befehl create-image mit der `--block-device-mappings` Option, um eine Blockgerätezuordnung für ein EBS-gestütztes AMI anzugeben. Verwenden Sie den Befehl register-image mit der `--block-device-mappings` Option, um eine Blockgerätezuordnung für ein durch einen instance store-backed AMI anzugeben.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Mit der folgenden Blockgerätezuordnung werden zwei Instance-Speicher-Volumes hinzugefügt.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "VirtualName": "ephemeral0"
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdd",
        "VirtualName": "ephemeral1"
    }
]
```

PowerShell

So fügen Sie Instance-Speicher-Volumes zu einem AMI hinzu

Verwenden Sie das New-EC2ImageCmdlet mit dem `-BlockDeviceMapping` Parameter, um eine Blockgerätezuordnung für ein EBS-gestütztes AMI anzugeben. Verwenden Sie das Register-EC2ImageCmdlet mit dem `-BlockDeviceMapping` Parameter, um eine Blockgerätezuordnung für ein durch einen instance store-backed AMI anzugeben.

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Mit der folgenden Blockgerätezuordnung werden zwei Instance-Speicher-Volumes hinzugefügt.

```
$bdm = @()
```

```
$sdc = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdc.DeviceName = "/dev/sdc"
$sdc.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm += $sdc

$sdd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdd.DeviceName = "/dev/sdd"
$sdd.VirtualName = "ephemeral1"
$bdm += $sdd
```

Fügen Sie einer Instance beim Start EC2 Instance-Speicher-Volumes hinzu

Wenn Sie einen Instance-Typ mit Volumes starten, die keine NVMe Instance-Speicher sind, wie C1, C3, M1, M2, M3, R3, D2, H1, I2, X1 und X1e, müssen Sie die Blockgerätezuordnungen für die Instance-Speicher-Volumes angeben, die Sie beim Start anhängen möchten. Die Blockgerätezuordnungen müssen in der Instance-Startanforderung oder in dem AMI angegeben werden, mit dem die Instance gestartet wurde.

Wenn das AMI Blockgerätezuordnungen für die Instance-Speicher-Volumes enthält, müssen Sie Block-Gerätezuordnungen in der Instance-Startanforderung nicht angeben, es sei denn, Sie benötigen mehr Instance-Speicher-Volumes als im AMI enthalten sind.

Wenn das AMI keine Blockgerätezuordnungen enthält für Instance-Speicher-Volumes enthält, müssen Sie die Blockgerätezuordnungen in der Instance-Startanforderung angeben.

Bei Instance-Typen mit NVMe Instance-Speicher-Volumes werden alle unterstützten Instance-Speicher-Volumes beim Start automatisch an die Instance angehängt.

Überlegungen

- Die Anzahl der verfügbaren Instance-Speicher-Volumes hängt vom Instance-Typ ab. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verfügbare Instance-Speicher-Volumes”.
- Sie müssen für jedes Blockgerät einen Gerätenamen angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätenamen für Volumes auf EC2 Amazon-Instances.
- Bei M3-Instances erhalten Sie möglicherweise Instance-Speicher-Volumes auch dann, wenn Sie sie nicht in der Blockgerät-Zuweisung für die Instance angeben.

Console

Um eine Blockgeräte-Zuordnung in einer Instance-Startanfrage anzugeben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie auf dem Dashboard Launch Instance aus.
3. Wählen Sie im Bereich Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) das zu verwendende AMI aus.
4. Im Abschnitt Speicher konfigurieren werden unter dem Abschnitt Instance-Speicher-Volumes die Instance-Speicher-Volumes aufgeführt, die an die Instance angehängt werden können.
5. Wählen Sie für jedes anzufügende Instance-Speicher-Volume unter Gerätename den zu verwendenden Gerätenamen aus.
6. Konfigurieren Sie die übrigen Instance-Einstellungen nach Bedarf, und wählen Sie dann Instance starten.

AWS CLI

Um eine Blockgeräte-Zuordnung in einer Instance-Startanfrage anzugeben

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--block-device-mappings` Option.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Mit der folgenden Blockgerätezuordnung werden zwei Instance-Speicher-Volumes hinzugefügt.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "VirtualName": "ephemeral0"
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdd",
        "VirtualName": "ephemeral1"
    }
]
```

PowerShell

Um eine Blockgeräte-Zuordnung in einer Instance-Startanfrage anzugeben

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit der `-BlockDeviceMapping` Option.

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Mit der folgenden Blockgerätezuordnung werden zwei Instance-Speicher-Volumes hinzugefügt.

```
$bdm = @()

$sdc = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdc.DeviceName = "/dev/sdc"
$sdc.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm += $sdc

$sdd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdd.DeviceName = "/dev/sdd"
$sdd.VirtualName = "ephemeral1"
$bdm += $sdd
```

Stellen Sie das Instance-Speicher-Volume für die Verwendung auf einer EC2 Instance zur Verfügung

Nachdem Sie eine Instance mit angefügten Instance-Speicher-Volumes gestartet haben, müssen Sie die Volumes mounten, bevor Sie auf sie zugreifen können.

Linux-Instances

Sie können Volumes mit dem Dateisystem Ihrer Wahl formatieren, nachdem Sie Ihre Instance gestartet haben.

So machen Sie ein Instance-Speicher-Volume unter Linux verfügbar

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der Instance über einen SSH-Client her. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.
2. Verwenden Sie den Befehl `df -h`, um die Volumes anzuzeigen, die formatiert und gemountet sind.

```
$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        3.8G   72K  3.8G   1% /dev
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
```

```
/dev/nvme0n1p1  7.9G  1.2G  6.6G  15% /
```

3. Verwenden Sie den Befehl `lsblk`, um Volumes anzuzeigen, die beim Start zugeordnet, aber nicht formatiert und gemountet wurden.

```
$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme0n1       259:1    0    8G  0 disk
##nvme0n1p1   259:2    0    8G  0 part /
##nvme0n1p128 259:3    0    1M  0 part
nvme1n1       259:0    0 69.9G  0 disk
```

4. Um ein Instance-Speicher-Volume zu formatieren und zu mounten, das nur zugeordnet wurde, gehen Sie folgendermaßen vor:

   a. Erstellen Sie mithilfe des Befehls `mkfs` ein Dateisystem auf dem Gerät.

   ```
   $ sudo mkfs -t xfs /dev/nvme1n1
   ```

   b. Erstellen Sie mithilfe des Befehls `mkdir` ein Verzeichnis, in dem das Gerät gemountet werden soll.

   ```
   $ sudo mkdir /data
   ```

   c. Mounten Sie mithilfe des Befehls `mount` das Gerät in dem neu erstellten Verzeichnis.

   ```
   $ sudo mount /dev/nvme1n1 /data
   ```

Windows-Instances

Bei Windows-Instances werden die Instance-Speicher-Volumes mit dem NTFS-Dateisystem neu formatiert.

Sie können die Instance-Speicher-Volumes auch mithilfe der Windows-Datenträgerverwaltung anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Listet Nichtfestplatten auf NVMe .

So mounten Sie ein Instance-Store-Volume manuell

1. Wählen Sie Start, wählen Sie Computer-Verwaltung und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Wählen Sie im linken Bereich die Option Datenträgerverwaltung.

3. Wenn Sie aufgefordert werden, das Volume zu initialisieren, wählen Sie das zu initialisierende Volume aus, wählen Sie je nach Anwendungsfall den erforderlichen Partitionstyp aus, und wählen Sie dann OK aus.
4. Klicken Sie in der Liste der Volumes mit der rechten Maustaste auf das zu mountende Volume und wählen Sie dann Neues einfaches Volume.
5. Wählen Sie im Assistenten Weiter.
6. Wählen Sie im Bildschirm „Volume-Größe angeben“ die Option Weiter, um die maximale Volume-Größe zu verwenden. Alternativ können Sie eine Volume-Größe wählen, die zwischen dem minimalen und dem maximalen Speicherplatz liegt.
7. Führen Sie auf dem Bildschirm „Laufwerksbuchstabe oder Pfad zuweisen“ einen der folgenden Schritte aus und wählen Sie Weiter.

   - Um das Volume mit einem Laufwerksbuchstaben zu mounten, wählen Sie Den folgenden Laufwerksbuchstaben zuweisen und anschließend den zu verwendenden Laufwerksbuchstaben aus.
   - Um das Volume als Ordner bereitzustellen, wählen Sie Im folgenden leeren NTFS-Ordner mounten und anschließend Durchsuchen aus, um den zu verwendenden Ordner zu erstellen oder auszuwählen.
   - Wenn Sie das Volume ohne Laufwerksbuchstaben oder -pfad mounten möchten, wählen Sie Keinen Laufwerksbuchstaben oder Laufwerkspfad zuweisen.
8. Geben Sie im Fenster „Partition formatieren“ an, ob das Volume formatiert werden soll. Wenn Sie das Volume formatieren möchten, wählen Sie das erforderliche Dateisystem und die Einheitengröße aus und geben Sie eine Datenträgerbezeichnung an.
9. Wählen Sie Weiter, Fertigstellen.

Aktivieren Sie das Instance-Speicher-Swap-Volume für M1- und EC2 C1-Instances

> **Note**
>
> Dieses Thema bezieht sich nur auf `c1.medium`- und `m1.small`- Linux-Instances.

Die `c1.medium`- und die `m1.small`-Instance-Typen verfügen über eine begrenzte Menge an physischem Speicher. Daher erhalten sie zum Startzeitpunkt ein Auslagerungsvolumen von 900 MiB,

das als virtueller Speicher oder Swap-Platz für das Linux-System fungiert. Unter Linux können Auslagerungsbereiche verwendet werden, wenn ein System mehr Speicherplatz benötigt, als ihm physisch zugeordnet ist. Wenn der Auslagerungsbereich aktiviert ist, können Linux-Systeme selten verwendete Speicherseiten aus dem physischen Speicher als Auslagerungsbereich kennzeichnen (entweder eine dedizierte Partition oder eine Auslagerungsdatei in einem bestehenden Dateisystem) und diesen Speicherplatz für Speicherseiten freigeben, die schnellen Zugriff benötigen.

> **Note**
>
> - Die Verwendung des Auslagerungsbereichs für Speicherseiten ist nicht so schnell oder effizient wie die Verwendung von RAM. Wenn Ihre Workload regelmäßig Speicherplatz in den Auslagerungsbereich verschiebt, sollten Sie erwägen, zu einem größeren Instance-Typ mit mehr RAM-Speicher zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps.
> - Obwohl der Linux-Kernel diesen Auslagerungsbereich als Partition auf dem Root-Gerät erkennt, ist er eigentlich ein separates Instance-Speicher-Volume, unabhängig vom Root-Gerätetyp.

Amazon Linux aktiviert und nutzt diesen Auslagerungsbereich automatisch, aber Ihr AMI benötigt möglicherweise einige zusätzliche Schritte, um diesen Bereich zu erkennen und zu nutzen. Verwenden Sie den Befehl swapon -s, um festzustellen, ob Ihre Instance den Auslagerungsbereich nutzt.

```
[ec2-user ~]$ swapon -s
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/xvda3                              partition       917500  0       -1
```

Bei der obigen Instance ist ein Swap-Volume mit 900 MiB angefügt und aktiviert. Wenn nach Eingabe dieses Befehls kein Swap-Volume angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise den Auslagerungsbereich für das Gerät aktivieren. Überprüfen Sie Ihre verfügbaren Laufwerke mit dem lsblk-Befehl.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda1 202:1    0    8G  0 disk /
xvda3 202:3    0  896M  0 disk
```

Hier ist das Swap-Volume `xvda3` für die Instance verfügbar, aber es ist nicht aktiviert (beachten Sie, dass das Feld `MOUNTPOINT` leer ist). Sie können das Swap-Volume mit dem Befehl swapon aktivieren.

> **Note**
>
> Sie müssen `/dev/` dem Gerätenamen voranstellen, der von lsblk aufgelistet wird. Möglicherweise hat Ihr Gerät eine andere Bezeichnung, beispielsweise `sda3`, `sde3` oder `xvde3`. Verwenden Sie im nachfolgenden Befehl den Gerätenamen für Ihr System.

```
[ec2-user ~]$ sudo swapon /dev/xvda3
```

Jetzt sollte der Auslagerungsbereich in der Ausgabe von lsblk und swapon -s angezeigt werden.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda1 202:1    0    8G  0 disk /
xvda3 202:3    0  896M  0 disk [SWAP]
[ec2-user ~]$ swapon -s
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/xvda3                              partition       917500  0       -1
```

Sie müssen auch die Datei `/etc/fstab` bearbeiten, damit dieser Auslagerungsbereich bei jedem Starten des Systems automatisch aktiviert wird.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/fstab
```

Hängen Sie die folgende Zeile an die Datei `/etc/fstab` an (und verwenden Sie dabei den Swap-Gerätenamen für Ihr System):

```
/dev/xvda3       none    swap    sw  0       0
```

So nutzen Sie ein Instance-Speicher-Volume als Auslagerungsbereich

Jedes Instance-Speicher-Volume kann als Auslagerungsbereich verwendet werden. Beispielsweise enthält der Instance-Typ `m3.medium` ein SSD-Instance-Speicher-Volume von 4 GB, das als Auslagerungsbereich geeignet ist. Wenn Ihr Instance-Speicher-Volume erheblich größer ist (z. B.

350 GB), können Sie das Volume in eine kleinere Auslagerungspartition von 4-8 GB und den Rest als Daten-Volume partitionieren.

> **Note**
>
> Dieses Verfahren kann nur bei Instance-Typen angewendet werden, die Instance-Speicher unterstützen. Eine Liste mit unterstützten Instance-Typen finden Sie unter Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher.

1. Auflisten der an Ihre Instance angefügten Blockgeräte, um den Gerätenamen für Ihr Instance-Speicher-Volume zu ermitteln.

```
[ec2-user ~]$ lsblk -p
NAME       MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
/dev/xvdb  202:16   0   4G  0 disk /media/ephemeral0
/dev/xvda1 202:1    0   8G  0 disk /
```

   In diesem Beispiel ist das Instance-Speicher-Volume `/dev/xvdb`. Da dies eine Amazon Linux-Instance ist, wird das Instance-Speicher-Volume formatiert und auf `/media/ephemeral0` gemountet; nicht alle Linux-Betriebssysteme tun dies automatisch.

2. (Optional) Wenn Ihr Instance-Speicher-Volume gemountet ist (es wird ein `MOUNTPOINT` in der lsblk-Befehlsausgabe aufgeführt), müssen Sie mit dem folgenden Befehl das Mounting aufheben.

```
[ec2-user ~]$ sudo umount /dev/xvdb
```

3. Einrichten eines Linux-Auslagerungsbereichs auf dem Gerät mit dem Befehl mkswap.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkswap /dev/xvdb
mkswap: /dev/xvdb: warning: wiping old ext3 signature.
Setting up swapspace version 1, size = 4188668 KiB
no label, UUID=b4f63d28-67ed-46f0-b5e5-6928319e620b
```

4. Aktivieren Sie den neuen Auslagerungsbereich.

```
[ec2-user ~]$ sudo swapon /dev/xvdb
```

5. Überprüfen Sie, ob der neue Auslagerungsbereich verwendet wird.

```
[ec2-user ~]$ swapon -s
```

```
Filename    Type  Size Used Priority
/dev/xvdb                              partition 4188668 0 -1
```

6. Bearbeiten Sie die Datei `/etc/fstab` so, dass dieser Auslagerungsbereich bei jedem Starten des Systems automatisch aktiviert wird.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/fstab
```

Wenn Ihre `/etc/fstab`-Datei einen Eintrag für `/dev/xvdb` (oder `/dev/sdb`) hat, ändern Sie ihn so, dass er mit der unten stehenden Zeile übereinstimmt. Wenn die Datei keinen Eintrag für dieses Gerät hat, hängen Sie die folgende Zeile an Ihre `/etc/fstab`-Datei an (und verwenden Sie dabei den Swap-Gerätenamen für Ihr System):

```
/dev/xvdb       none    swap    sw  0       0
```

> **Important**
>
> Instance-Speicher-Volume-Daten gehen verloren, wenn eine Instance angehalten oder in den Ruhezustand versetzt wird. Dies beinhaltet auch die Formatierung des Instance-Speicher-Auslagerungsbereichs, der in Step 3 erstellt wurde. Wenn Sie eine Instance anhalten und erneut starten, die für die Verwendung eines Instance-Speicher-Auslagerungsbereichs konfiguriert wurde, müssen Sie Step 1 bis Step 5 auf dem neuen Instance-Speicher-Volume wiederholen.

Initialisieren Sie Instance-Speicher-Volumes auf EC2 Instances

Aufgrund der Art und Weise, wie Amazon Festplatten EC2 virtualisiert, erfolgt der erste Schreibvorgang an einen beliebigen Speicherort auf einigen Instance-Speicher-Volumes langsamer als nachfolgende Schreibvorgänge. Für die meisten Anwendungen ist die Amortisierung dieser Kosten während der Nutzungsdauer der Instances akzeptabel. Wenn Sie jedoch eine höhere Laufwerksleistung benötigen, empfehlen wir, dass Sie Ihre Laufwerke initialisieren, indem Sie vor dem Einsatz in der Produktion zu jedem Laufwerksspeicherort einen Schreibvorgang ausführen.

> **Note**
>
> Einige Instance-Typen mit direkt angefügten Solid-State-Disks (SSD) und TRIM-Unterstützung stellen ohne Initialisierung die maximale Leistung zum Startzeitpunkt bereit.

Weitere Informationen über den Instance-Speicher für die einzelnen Instance-Typen finden Sie unter Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher.

Wenn Sie größere Flexibilität bei der Latenz oder dem Durchsatz benötigen, empfehlen wir die Verwendung von Amazon EBS.

Verwenden Sie zum Initialisieren von Instance-Speicher-Volumes die folgenden dd-Befehle, je nachdem, welchen Speicher Sie initialisieren wollen (beispielsweise `/dev/sdb` oder `/dev/nvme1n1`).

> **Note**
>
> Unmounten Sie das Laufwerk, bevor Sie diesen Befehl ausführen.
> Die Initialisierung kann lange dauern (ca. 8 Stunden bei einer sehr großen Instance).

Verwenden Sie zum Initialisieren der Instance-Speicher-Volumes die folgenden Befehle bei den Instance-Typen `m1.large`, `m1.xlarge`, `c1.xlarge`, `m2.xlarge`, `m2.2xlarge` und `m2.4xlarge`:

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M
dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1M
dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1M
dd if=/dev/zero of=/dev/sde bs=1M
```

Verwenden Sie zum gleichzeitigen Durchführen der Initialisierung bei allen Instance-Speicher-Volumes den folgenden Befehl:

```
dd if=/dev/zero bs=1M|tee /dev/sdb|tee /dev/sdc|tee /dev/sde > /dev/sdd
```

Beim Konfigurieren von Laufwerken für RAID werden diese initialisiert, indem ein Schreibvorgang zu jedem Laufwerksspeicherort durchgeführt wird. Ändern Sie beim Konfigurieren von softwarebasiertem RAID die minimale Rekonstruktionsgeschwindigkeit:

```
echo $((30*1024)) > /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min
```

Root-Volumes für Ihre EC2 Amazon-Instances

Beim Starten einer Instance erstellen wir ein Root-Volume für die Instance. Beim Starten einer Instance enthält das Root-Volume das Image, das zum Starten der Instance verwendet wird. Jede Instance hat ein einzelnes Root-Volume. Sie können Ihren Instances während oder nach dem Start Speicher-Volumes hinzufügen.

Anhand des AMI, das Sie beim Starten Ihrer Instance angeben, wird der Typ des Root-Volumes ermittelt. Sie können eine Instance über ein Amazon-EBS-gestütztes AMI (Linux- und Windows-Instances) oder ein Instance-Speicher-gestütztes AMI (nur Linux-Instances) starten. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Möglichkeiten der einzelnen AMI-Typen. Weitere Informationen zu diesen Unterschieden erhalten Sie unter Root-Gerätetyp.

Wir empfehlen die Verwendung von AMIs Backed by Amazon EBS, da diese Instances schneller gestartet werden und persistenten Speicher verwenden.

Wir behalten uns bestimmte Gerätenamen für Root-Volumes vor. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätenamen für Volumes auf EC2 Amazon-Instances.

Inhalt

- Amazon EBS-gestützte Instances
- Instance-Speicher-gestützte Instances (nur Linux-Instances)
- Behalten Sie ein Amazon EBS-Root-Volume, nachdem eine EC2 Amazon-Instance beendet wurde
- Ersetzen Sie das Root-Volume für eine EC2 Amazon-Instance, ohne sie anzuhalten

Amazon EBS-gestützte Instances

An Instances, die Amazon EBS für das Root-Volume verwenden, wird automatisch ein Amazon EBS-Volume angefügt. Wenn Sie eine Amazon EBS-gestützte Instance starten, erstellen wir ein Amazon EBS-Volume für jeden Amazon EBS-Snapshot, auf den von Ihrem AMI verwiesen wird. Optional können Sie je nach Instance-Typ weitere Amazon EBS-Volumes oder Instance-Speicher-Volumes nutzen.

Eine Amazon EBS-gestützte Instance kann angehalten und später neu gestartet werden, ohne dass sich dies auf die Daten auswirkt, die in den angefügten Volumes gespeichert sind. Sie können verschiedene Aufgaben für Instances und Volumes ausführen, wenn sich eine Amazon EBS-gestützte Instance im angehaltenen Zustand befindet. Sie können beispielsweise die Eigenschaften

der Instance ändern, ihre Größe ändern oder den verwendeten Kernel aktualisieren oder Sie können Ihr Root-Volume an eine andere laufende Instance zum Debuggen oder zu einem anderen Zweck anhängen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-EBS-Volumes.



Einschränkung

Sie können `st1`- oder `sc1`-EBS-Volumes nicht als Root-Volumes verwenden.

Instance-Ausfall

Wenn eine Amazon EBS-gestützte Instance ausfällt, können Sie Ihre Sitzung mit einer der folgenden Methoden wiederherstellen:

- Führen Sie das Anhalten und anschließend das erneute Starten durch. (Probieren Sie es zuerst mit dieser Methode.)
- Erstellen Sie einen automatischen Snapshot aller relevanten Volumes und erstellen Sie ein neues AMI. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.
- Fügen Sie das Volume an die neue Instance an, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Erstellen Sie einen Snapshot des Stamm-Volumes.
  2. Registrieren Sie ein neues AMI, indem Sie den Snapshot verwenden.
  3. Starten Sie über das neue AMI eine neue Instance.
  4. Trennen Sie die restlichen Amazon EBS-Volumes von der alten Instance.

5. Fügen Sie die Amazon EBS-Volumes wieder an die neue Instance an.

Instance-Speicher-gestützte Instances (nur Linux-Instances)

> **Note**
>
> Windows-Instances unterstützen keine Instance-Store-gestützten Root-Volumes.

Instances, für die Instance-Speicher für das Root-Volume genutzt werden, verfügen automatisch über mindestens ein Instance-Speicher-Volume, wobei ein Volume als Root-Volume dient. Wenn eine Instance gestartet wird, wird das Image, das zum Starten der Instance verwendet wird, auf das Stamm-Volume kopiert. Beachten Sie, dass sie je nach Instance-Typ optional weitere Instance-Speicher-Volumes nutzen können.

Alle Daten auf den Instance-Speicher-Volumes werden so lange beibehalten, wie die Instance ausgeführt wird. Sie werden dann gelöscht, wenn die Instance beendet wird (für per Instance Store-Backed Instances wird die Aktion Stop (Stoppen) nicht unterstützt) oder ausfällt (bei Problemen auf einem zugrunde liegenden Laufwerk). Weitere Informationen finden Sie unter Instanzspeicher temporärer Blockspeicher für EC2 Instances.



Unterstützte Instance-Typen

Nur die folgenden Instance-Typen unterstützen ein Instance-Speichervolume als Root-Volume: C1, C3, D2, I2, M1, M2, M3, R3, und X1.

Instance-Ausfall

Wenn eine per Instance-Speicher gestützte Instance ausfällt oder beendet wird, kann sie nicht wiederhergestellt werden. Wenn Sie beabsichtigen, durch Amazon EC2 Instance Store-Backed Instances zu verwenden, empfehlen wir Ihnen dringend, die Daten in Ihren Instance-Speichern auf mehrere Availability Zones zu verteilen. Außerdem sollten Sie regelmäßig kritische Daten von Ihren Instance-Speicher-Volumes auf persistenten Speicher sichern.

Behalten Sie ein Amazon EBS-Root-Volume, nachdem eine EC2 Amazon-Instance beendet wurde

Standardmäßig wird das Amazon-EBS-Root-Volume für eine Instance gelöscht, wenn die Instance beendet wird. Sie können das Standardverhalten ändern, um sicherzustellen, dass das Amazon-EBS-Root-Volume nach dem Beenden der Instance weiterhin besteht. Legen Sie das Attribut `DeleteOnTermination` auf `false` fest, um das Standardverhalten zu ändern. Sie können dies entweder beim Start der Instance oder zu einem späteren Zeitpunkt tun.

Aufgaben

- Konfigurieren des Root-Volumes für Persistenz während des Instance-Starts
- Konfigurieren des Root-Volumes für Persistenz für eine vorhandene Instance
- Bestätigen, dass ein Root-Volume für Persistenz konfiguriert ist

Konfigurieren des Root-Volumes für Persistenz während des Instance-Starts

Sie können das Root-Volume so konfigurieren, dass es bestehen bleibt, wenn Sie eine Instance starten.

Console

Um das Root-Volume so zu konfigurieren, dass es beim Starten einer Instance erhalten bleibt

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und Instances starten aus.
3. Wählen Sie ein Amazon Machine Image (AMI) aus, klicken Sie auf einen Instance-Typ, wählen Sie ein Schlüsselpaar und konfigurieren Sie Ihre Netzwerkeinstellungen.

4. Wählen Sie unter Speicher konfigurieren die Option Erweitert aus.
5. Erweitern Sie das Root-Volume.
6. Für Beim Beenden löschen wählen Sie Nein aus.
7. Wenn Sie die Konfiguration Ihrer Instance abgeschlossen haben, wählen Sie Instance starten.

AWS CLI

Um das Root-Volume so zu konfigurieren, dass es beim Starten einer Instance erhalten bleibt

Verwenden Sie den Befehl run-instances und fügen Sie die folgende Option hinzu.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Geben Sie `mapping.json` unter eine Blockgerätezuordnung an, die das `DeleteOnTermination` Attribut auf festlegt. `false`

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sda1",
        "Ebs": {
            "DeleteOnTermination": false
        }
    }
]
```

PowerShell

Um das Root-Volume so zu konfigurieren, dass es beim Starten einer Instance erhalten bleibt

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet und fügen Sie den folgenden Parameter hinzu.

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Erstellen Sie eine Blockgerätezuordnung, die das `DeleteOnTermination` Attribut auf festlegt. `$false`

```
$ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs.DeleteOnTermination = $false
```

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "dev/xvda"
$bdm.Ebs = $ebs
```

Konfigurieren des Root-Volumes für Persistenz für eine vorhandene Instance

Sie können das Root-Volume so konfigurieren, dass es für eine laufende Instance bestehen bleibt. Beachten Sie, dass Sie diese Aufgabe nicht mit der EC2 Amazon-Konsole ausführen können.

AWS CLI

Um das Root-Volume so zu konfigurieren, dass es für eine bestehende Instance bestehen bleibt

Verwenden Sie den modify-instance-attributeBefehl mit einer Blockgeräte-Zuordnung, die das `DeleteOnTermination` Attribut auf `false` festlegt.

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --block-device-mappings file://mapping.json
```

Geben Sie in Folgendes a `mapping.json`.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/xvda",
        "Ebs": {
            "DeleteOnTermination": false
        }
    }
]
```

PowerShell

Um das Root-Volume so zu konfigurieren, dass es für eine bestehende Instanz bestehen bleibt

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet mit einer Blockgerätezuordnung, die das Attribut auf festlegt. `DeleteOnTermination` `$false`

```
$ebs = New-Object Amazon.EC2.Model.EbsInstanceBlockDeviceSpecification
$ebs.DeleteOnTermination = $false
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceBlockDeviceMappingSpecification
```

```
$bdm.DeviceName = "/dev/xvda"
$bdm.Ebs = $ebs
Edit-EC2InstanceAttribute `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -BlockDeviceMapping $bdm
```

Bestätigen, dass ein Root-Volume für Persistenz konfiguriert ist

Sie können bestätigen, dass ein Root-Volume so konfiguriert ist, dass es dauerhaft gespeichert ist.

Console

Um zu überprüfen, ob ein Root-Volume so konfiguriert ist, dass es dauerhaft gespeichert ist

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und wählen Sie dann die Instance aus.
3. Suchen Sie auf der Registerkarte Speicher unter Blockgeräte den Eintrag für das Stammvolume. Wenn Bei Beendigung löschen auf No gesetzt ist, wird das Volume so konfiguriert, dass es bestehen bleibt.

AWS CLI

Um zu überprüfen, ob ein Root-Volume so konfiguriert ist, dass es dauerhaft gespeichert wird

Verwenden Sie den Befehl describe-instances und vergewissern Sie sich, dass das `DeleteOnTermination` Attribut auf gesetzt ist. `false`

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[].Instances[].BlockDeviceMappings"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    [
        {
            "DeviceName": "/dev/xvda",
            "Ebs": {
                "AttachTime": "2024-07-12T04:05:33.000Z",
                "DeleteOnTermination": false,
```

```
                "Status": "attached",
                "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0"

            }
        ]
]
```

PowerShell

Um zu überprüfen, ob ein Root-Volume so konfiguriert ist, dass es dauerhaft gespeichert ist

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet und vergewissern Sie sich, dass das `DeleteOnTermination` Attribut auf gesetzt ist. `False`

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-
i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings.Ebs
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
AssociatedResource  :
AttachTime          : 7/12/2024 4:05:33 AM
DeleteOnTermination : False
Operator            :
Status              : attached
VolumeId            : vol-1234567890abcdef0
```

Ersetzen Sie das Root-Volume für eine EC2 Amazon-Instance, ohne sie anzuhalten

Amazon EC2 ermöglicht es Ihnen, das Amazon EBS-Stammvolume für eine laufende Instance zu ersetzen und dabei Folgendes beizubehalten:

- In Instance-Speicher-Volumes gespeicherte Daten – Instance-Speicher-Volumes bleiben der Instance zugeordnet, nachdem das Root-Volume wiederhergestellt wurde.
- Auf Amazon-EBS-Daten-Volumes (Nicht-Stamm-Volumes) gespeicherte Daten – Nicht-Stamm-Volumes von Amazon EBS bleiben an die Instance angefügt, nachdem das Stamm-Volume wiederhergestellt worden ist.
- Netzwerkkonfiguration — Alle Netzwerkschnittstellen bleiben mit der Instance verbunden und behalten ihre IP-Adressen, Kennungen und Verbindungen. IDs Wenn die Instance verfügbar wird,

wird der gesamte ausstehende Netzwerkverkehr gelöscht. Darüber hinaus bleibt die Instance auf demselben physischen Host, so dass sie ihre öffentlichen und privaten IP-Adressen und ihren DNS-Namen beibehält.

- IAM-Richtlinien — IAM-Profile und -richtlinien (wie Tag (Markierung)-basierte Richtlinien), die mit der Instance verknüpft sind, werden beibehalten und durchgesetzt.

Inhalt

- Wie der Ersatz des Root-Volumes funktioniert
- Überlegungen
- Ersetzen eines Stammvolumen

Wie der Ersatz des Root-Volumes funktioniert

Wenn Sie das Root-Volume für eine Instance ersetzen, wird eine Aufgabe zum Ersetzen des Root-Volumes erstellt. Das ursprüngliche Stamm-Volume wird von der Instance abgetrennt und das neue Stamm-Volume wird an seiner Stelle an die Instance angefügt. Die Blockgerät-Zuweisung der Instance wird aktualisiert, sodass sie die ID des Ersatz-Stamm-Volumes wiedergibt.

Wenn Sie das Root-Volume für eine Instance ersetzen, müssen Sie die Quelle des Snapshots für das neue Volume angeben. Es sind folgende Optionen möglich.

Startzustand eines Root-Volumes wiederherstellen

Diese Option ersetzt das aktuelle Root-Volume durch ein Volume, das auf dem Snapshot basiert, mit dem es erstellt wurde.

Überlegungen zur Verwendung des Startstatus

Das Ersatz-Stamm-Volume erhält denselben Typ, dieselbe Größe und dieselben Attribute zum Löschen bei Beendigung wie das ursprüngliche Stamm-Volume.

Das Root-Volume mithilfe eines Snapshots ersetzen

Diese Option ersetzt das aktuelle Root-Volume durch ein Ersatz-Volume, das auf dem von Ihnen angegebenen Snapshot basiert. Zum Beispiel ein bestimmter Snapshot, den Sie zuvor von diesem Root-Volume erstellt haben. Dies ist nützlich, wenn Sie Probleme beheben müssen, die durch eine Beschädigung des Root-Volumes oder durch Netzwerkkonfigurationsfehler im Gastbetriebssystem verursacht wurden.

Das Ersatz-Stamm-Volume erhält denselben Typ, dieselbe Größe und dieselben Attribute zum Löschen bei Beendigung wie das ursprüngliche Stamm-Volume.

Überlegungen zur Verwendung eines Snapshots

- Sie können nur Snapshots verwenden, die direkt aus den aktuellen oder früheren Root-Volumes der Instance erstellt wurden.
- Sie können keine Snapshot-Kopien verwenden, die aus Snapshots erstellt wurden, die vom Stammvolume entnommen wurden.
- Nachdem Sie das Root-Volume erfolgreich ersetzt haben, können Sie immer noch Snapshots des ursprünglichen Root-Volumes verwenden, um das neue (Ersatz-)Root-Volume zu ersetzen.

Ersetzen eines Root-Volumes unter Verwendung eines AMIs

Diese Option ersetzt das aktuelle Root-Volume mithilfe eines von Ihnen angegebenen AMIs. Dies ist nützlich, wenn Sie Patches oder Upgrades für das Betriebssystem und die Anwendungen durchführen müssen. Das AMI muss denselben Produktcode, dieselben Rechnungsinformationen, denselben Architekturtyp und denselben Virtualisierungstyp haben wie die Instance.

Wenn die Instance für ENA oder sriov-net aktiviert ist, müssen Sie ein AMI verwenden, das diese Features unterstützt. Wenn die Instance nicht für ENA oder sriov-net aktiviert ist, können Sie entweder ein AMI auswählen, das diese Features nicht unterstützt, oder Sie können automatisch die Unterstützung hinzufügen, wenn Sie ein AMI auswählen, das ENA oder sriov-net unterstützt.

Wenn die Instance für NitroTPM aktiviert ist, müssen Sie ein AMI verwenden, für das NitroTPM aktiviert ist. Die NitroTPM-Unterstützung ist nicht aktiviert, wenn die Instance nicht dafür konfiguriert wurde, unabhängig vom ausgewählten AMI.

Sie können ein AMI mit einem anderen Start-Modus als dem der Instance auswählen, solange die Instance den Start-Modus des AMI unterstützt. Wenn die Instance den Start-Modus nicht unterstützt, schlägt die Anforderung fehl. Wenn die Instance den Start-Modus unterstützt, wird der neue Start-Modus an die Instance weitergegeben und ihre UEFI-Daten werden entsprechend aktualisiert. Wenn Sie die Start-Reihenfolge manuell geändert oder einen privaten UEFI-Sicherheits-Start-Schlüssel zum Laden privater Kernel-Module hinzugefügt haben, gehen die Änderungen beim Ersetzen des Stamm-Volumes verloren.

Das Ersatz-Stamm-Volume erhält denselben Volume-Typ und dasselbe Löschen-bei-Beendigung-Attribut wie das ursprüngliche Stamm-Volume und erhält die Größe der AMI-Stamm-Volume-Blockgerät-Zuweisung.

> **Note**
>
> Die Größe der AMI-Stamm-Volume-Blockgerät-Zuweisung muss der Größe des ursprünglichen Stamm-Volumes entsprechen. Wenn die Größe der Blockgerät-Zuweisung des AMI Stamm-Volumes kleiner als die Größe des ursprünglichen Stamm-Volumes ist, schlägt die Anforderung fehl.

Nachdem die Aufgabe zum Austausch des Root-Volumes abgeschlossen ist, werden die folgenden neuen und aktualisierten Informationen wiedergegeben, wenn Sie die Instance mithilfe der Konsole beschreiben, AWS CLI oder AWS SDKs:

- Neue AMI-ID
- Neue Volume-ID für das Stamm-Volume
- Aktualisierte Start-Modus-Konfiguration (sofern vom AMI geändert)
- Aktualisierte NitroTPM-Konfiguration (sofern vom AMI aktiviert)
- Aktualisierte ENA-Konfiguration (sofern vom AMI aktiviert)
- Aktualisierte sriov-net-Konfiguration (sofern vom AMI aktiviert)

Die neue AMI-ID spiegelt sich auch in den Instance-Metadaten wider.

Überlegungen zur Verwendung eines AMI:

- Wenn Sie ein AMI verwenden, das über mehrere Blockgerät-Zuweisungen verfügt, wird nur das Stamm-Volume des AMI verwendet. Die anderen (Nicht-Stamm-)Volumes werden ignoriert.
- Sie können dieses Feature nur verwenden, wenn Sie über Berechtigungen für das AMI und den zugehörigen Root-Volume-Snapshot verfügen. Sie können diese Funktion nicht mit verwenden AWS Marketplace AMIs.
- Sie können ein AMI ohne Produktcode nur verwenden, wenn die Instance über keinen Produktcode verfügt.
- Die Größe der AMI-Stamm-Volume-Blockgerät-Zuweisung muss der Größe des ursprünglichen Stamm-Volumes entsprechen. Wenn die Größe der Blockgerät-Zuweisung des AMI Stamm-Volumes kleiner als die Größe des ursprünglichen Stamm-Volumes ist, schlägt die Anforderung fehl.
- Die Instance-Identitätsdokumente für die Instance werden automatisch aktualisiert.

- Wenn die Instance NitroTPM unterstützt, werden die NitroTPM-Daten für die Instance zurückgesetzt und neue Schlüssel generiert.

Sie können wählen, ob das ursprüngliche Root-Volume nach Abschluss des Root-Volume-Ersetzungsprozesses erhalten bleiben soll. Wenn Sie nach Abschluss des Ersetzungsvorgangs das ursprüngliche Stamm-Volume löschen, wird das ursprüngliche Stamm-Volume automatisch gelöscht und ist nicht mehr wiederherstellbar. Wenn Sie sich dafür entscheiden, das ursprüngliche Root-Volume nach Abschluss des Vorgangs beizubehalten, bleibt das Volume in Ihrem Konto bereitgestellt. Sie müssen das Volume manuell löschen, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

Die Aufgabe zum Ersetzen des Root-Volumes wechselt während des Vorgangs durch die folgenden Status:

- `pending` – das Ersatzvolume wird erstellt.
- `in-progress` – das ursprüngliche Volume wird abgelöst und das Ersatzvolume wird angehängt.
- `succeeded` – das Ersatzvolume wurde erfolgreich an die Instance angehängt und die Instance ist verfügbar.
- `failing` – Die Ersetzungsaufgabe ist im Begriff fehlzuschlagen.
- `failed` – Die Ersetzungsaufgabe ist fehlgeschlagen, aber das Root-Volume ist immer noch angefügt.
- `failing-detached` – Die Ersetzungsaufgabe ist im Begriff fehlzuschlagen und der Instance ist möglicherweise kein Root-Volume angefügt.
- `failed-detached` – Die Ersetzungsaufgabe ist fehlgeschlagen und der Instance ist kein Root-Volume angefügt.

Wenn die Aufgabe zum Ersetzen des Stamm-Volumes fehlschlägt, wird die Instance neu gestartet und das ursprüngliche Stamm-Volume bleibt mit der Instance verbunden.

Überlegungen

Bevor Sie beginnen, überlegen Sie folgendes.

Voraussetzungen

- Die Instance muss sich im Status `running` befinden.

- Die Instance wird während des Vorgangs automatisch neu gestartet. Der Inhalt des Arbeitsspeichers (RAM) wird während des Neustarts gelöscht. Es sind keine manuellen Neustarts erforderlich.
- Sie können das Stamm-Volume nicht ersetzen, wenn es sich um ein Instance-Speicher-Volume handelt. Nur Instances mit Amazon-EBS-Stamm-Volumes werden unterstützt.
- Sie können das Root-Volume für alle virtualisierten Instance-Typen und EC2 Mac-Bare-Metal-Instances ersetzen. Alle anderen Bare-Metal-Instance-Typen werden nicht unterstützt.
- Sie können nur Snapshots verwenden, die direkt aus den aktuellen oder früheren Root-Volumes der Instanz erstellt wurden.
- Wenn Ihr Konto in der aktuellen Region standardmäßig für die Amazon-EBS-Verschlüsselung aktiviert ist, wird das Ersatz-Root-Volume, das durch die Aufgabe zum Ersetzen des Root-Volumes erstellt wird, immer verschlüsselt, unabhängig vom Verschlüsselungsstatus des angegebenen Snapshots oder des Root-Volumes des angegebenen AMI.

Verschlüsselungsergebnisse

In der folgenden Tabelle werden die möglichen Verschlüsselungsergebnisse zusammengefasst.

	Ursprüngliches Stamm-Volume	Angegebener Snapshot oder AMI	Standardmäßige Verschlüsselung	Stamm-Volume-Ersatz	Verschlüsselungsschlüssel, der für das Ersatz-Root-Volume verwendet wird
Wiederherstellen des Startstatus des Ersatz-Root-Volumes	Encrypted	Nicht zutreffend	Nicht berücksichtigt	Encrypted	Derselbe KMS-Schlüssel wie das ursprüngliche Root-Volume
	Unverschlüsselt	Nicht zutreffend	Disabled	Unverschlüsselt	Nicht zutreffend

	Ursprüngliches Stamm-Volume	Angegebener Snapshot oder AMI	Standardmäßige Verschlüsselung	Stamm-Volume-Ersatz	Verschlüsselungsschlüssel, der für das Ersatz-Root-Volume verwendet wird
	Unverschlüsselt	Nicht zutreffend	Aktiviert	Encrypted	Der Standard-KMS-Schlüssel des Kontos für die Amazon-EBS-Verschlüsselung
Wiederherstellen des Ersatz-Root-Volumes aus Snapshot oder AMI	Encrypted	Unverschlüsselt	Nicht berücksichtigt	Encrypted	Derselbe KMS-Schlüssel wie das ursprüngliche Root-Volume
	Encrypted	Encrypted	Nicht berücksichtigt	Encrypted	Derselbe KMS-Schlüssel wie das ursprüngliche Root-Volume
	Unverschlüsselt	Unverschlüsselt	Disabled	Unverschlüsselt	Nicht zutreffend

	Ursprüngliches Stamm-Volume	Angegebener Snapshot oder AMI	Standardmäßige Verschlüsselung	Stamm-Volume-Ersatz	Verschlüsselungsschlüssel, der für das Ersatz-Root-Volume verwendet wird
	Unverschlüsselt	Unverschlüsselt	Aktiviert	Encrypted	Der Standard-KMS-Schlüssel des Kontos für die Amazon-EBS-Verschlüsselung

	Ursprüngliches Stamm-Volume	Angegebener Snapshot oder AMI	Standardmäßige Verschlüsselung	Stamm-Volume-Ersatz	Verschlüsselungsschlüssel, der für das Ersatz-Root-Volume verwendet wird
	Unverschlüsselt	Encrypted	Nicht berücksichtigt	Encrypted	Wenn das AMI oder der Snapshot Eigentum des Kontos ist, wird das Ersatz-Volume mit dem KMS-Schlüssel des AMI oder Snapshots verschlüsselt. Wenn AMI oder Snapshot für das Konto freigegeben werden, wird das Ersatz-Volume mit dem Standard-KMS-Schlüssel des Kontos für die Amazon-EBS-Verschl

	Ursprüngliches Stamm-Volume	Angegebener Snapshot oder AMI	Standardmäßige Verschlüsselung	Stamm-Volume-Ersatz	Verschlüsselungsschlüssel, der für das Ersatz-Root-Volume verwendet wird
					üsselung verschlüselt.

Ersetzen eines Stammvolumen

Wenn Sie das Stamm-Volume für eine Instance ersetzen, wird eine Aufgabe zum Ersetzen des Stamm-Volumes erstellt. Sie können die Aufgabe zum Ersetzen des Stamm-Volumes verwenden, um den Fortschritt und das Ergebnis des Ersetzungsvorgangs zu überwachen.

Console

So ersetzen Sie das Stamm-Volume

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus, für die das Stamm-Volume ersetzt werden soll, und wählen Sie Actions (Aktionen), Monitor and troubleshoot (Überwachen und Fehlerbehebung) und Replace root volume (Stamm-Volume ersetzen).

   > **Note**
   >
   > Die Replace root volume (Ersetzen des Root-Volumes)-Aktion ist deaktiviert, wenn sich die ausgewählte Instance nicht im Zustand `running` befindet.

4. Wählen Sie für Restore eine der folgenden Optionen:

   - Startstatus – Das Root-Volume Ersatz aus dem Snapshot wiederherstellen, der zum Erstellen des aktuellen Root-Volumes verwendet wurde.

- Snapshot – Das Ersatz-Root-Volume auf dem von Ihnen angegebenen Snapshot wiederherstellen. Wählen Sie für Snapshot den zu verwendenden Snapshot aus.
- Image – Stellen Sie das Ersatz-Root-Volume mithilfe des von Ihnen angegebenen AMI wieder her. Wählen Sie für Image das zu verwendende AMI aus.

5. (Optional) Für die Volumeninitialisierungsrate können Sie die Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization (Volume-Initialisierungsrate) in MIB/s angeben, mit der die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie eine von Amazon EBS bereitgestellte Rate für die Volumeninitialisierung. Um die Standardinitialisierungsrate oder die schnelle Snapshot-Wiederherstellung zu verwenden (sofern sie für den ausgewählten Snapshot aktiviert ist), geben Sie keine Rate an.
6. (Optional) Um das Root-Volume zu löschen, das Sie ersetzen, wählen Sie Ersetztes Root-Volume löschen aus.
7. Wählen Sie Ersatzaufgabe erstellen aus.
8. Um die Ersatzaufgabe zu überwachen, wählen Sie die Registerkarte Speicher für die Instance und erweitern Sie Aktuelle Aufgaben zum Ersatz des Root-Volumes.

AWS CLI

So stellen Sie den Start-Status des Ersatz-Stamm-Volumes wieder her

Verwenden Sie den Befehl create-replace-root-volume-task. Geben Sie für `--instance-id` die ID der Instance an, für die das Stamm-Volume ersetzt werden soll. Lassen Sie die Parameter `--snapshot-id` und `--image-id` aus. Um das ursprüngliche Stamm-Volume zu löschen, nachdem es ersetzt wurde, schließen Sie `--delete-replaced-root-volume` ein und geben Sie `true` an. Um die Volume-Initialisierungsrate anzugeben, mit der die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden`--volume-initialization-rate`, geben Sie einen Wert zwischen `100` und `300` MiB/s an.

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--delete-replaced-root-volume \
--volume-initialization-rate 150
```

So stellen Sie das Ersatz-Stamm-Volume auf einem bestimmten Snapshot wieder her

Verwenden Sie den Befehl -taskcreate-replace-root-volume. Geben Sie für `--instance-id` die ID der Instance an, für die das Stamm-Volume ersetzt werden soll. Geben Sie für `--snapshot-id` die ID des zu verwendenden Snapshots an. Um das ursprüngliche Stamm-Volume zu löschen, nachdem es ersetzt wurde, schließen Sie `--delete-replaced-root-volume` ein und geben Sie `true` an. Um die Volume-Initialisierungsrate anzugeben, mit der die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden`--volume-initialization-rate`, geben Sie einen Wert zwischen `100` und `300` MiB/s an.

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--snapshot-id snap-9876543210abcdef0 \
--delete-replaced-root-volume \
--volume-initialization-rate 150
```

So stellen Sie das Ersatz-Stamm-Volume mithilfe eines AMI wieder her

Verwenden Sie den Befehl -task create-replace-root-volume. Geben Sie für `--instance-id` die ID der Instance an, für die das Stamm-Volume ersetzt werden soll. Geben Sie für `--image-id` die ID des zu verwendenden AMI an. Um das ursprüngliche Stamm-Volume zu löschen, nachdem es ersetzt wurde, schließen Sie `--delete-replaced-root-volume` ein und geben Sie `true` an. Um die Volume-Initialisierungsrate anzugeben, mit der die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden`--volume-initialization-rate`, geben Sie einen Wert zwischen `100` und `300` MiB/s an.

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
--instance-id i-1234567890abcdef0 \
--image-id ami-09876543210abcdef \
--delete-replaced-root-volume \
--volume-initialization-rate 150
```

So zeigen Sie den Status einer Aufgabe zum Stammvolumenersatz an

Verwenden Sie den Befehl describe-replace-root-volume-tasks und geben Sie an, welche Aufgaben zum Austausch IDs des Root-Volumes angezeigt werden sollen.

```
aws ec2 describe-replace-root-volume-tasks \
    --replace-root-volume-task-ids replacevol-1234567890abcdef0 \
    --query ReplaceRootVolumeTasks[].TaskState
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
[
    "succeeded"
]
```

Geben Sie alternativ den `instance-id`-Filter an, um die Ergebnisse nach Instances zu filtern.

```
$ aws ec2 describe-replace-root-volume-tasks \
    --filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

So stellen Sie den Start-Status des Ersatz-Stamm-Volumes wieder her

Verwenden Sie den New-EC2ReplaceRootVolumeTask-Befehl. Geben Sie für `-InstanceId` die ID der Instance an, für die das Stamm-Volume ersetzt werden soll. Lassen Sie die Parameter `-SnapshotId` und `-ImageId` aus. Um das ursprüngliche Stamm-Volume zu löschen, nachdem es ersetzt wurde, schließen Sie `-DeleteReplacedRootVolume` ein und geben Sie `$true` an. Um die Volume-Initialisierungsrate anzugeben, mit der die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden`-VolumeInitializationRate`, geben Sie einen Wert zwischen `100` und `300` MiB/s an.

```
New-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -VolumeInitializationRate 150 `
    -DeleteReplacedRootVolume $true
```

So stellen Sie das Ersatz-Stamm-Volume auf einem bestimmten Snapshot wieder her

Verwenden Sie den New-EC2ReplaceRootVolumeTask-Befehl. Geben Sie für `--InstanceId` die ID der Instance an, für die das Stamm-Volume ersetzt werden soll. Geben Sie für `-SnapshotId` die ID des zu verwendenden Snapshots an. Um das ursprüngliche Stamm-Volume zu löschen, nachdem es ersetzt wurde, schließen Sie `-DeleteReplacedRootVolume` ein und geben Sie `$true` an. Um die Volume-Initialisierungsrate anzugeben, mit der die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden`-VolumeInitializationRate`, geben Sie einen Wert zwischen `100` und `300` MiB/s an.

```
New-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -SnapshotId snap-9876543210abcdef0 `
    -VolumeInitializationRate 150 `
```

```
    -DeleteReplacedRootVolume $true
```

So stellen Sie das Ersatz-Stamm-Volume mithilfe eines AMI wieder her

Verwenden Sie den New-EC2ReplaceRootVolumeTask-Befehl. Geben Sie für `-InstanceId` die ID der Instance an, für die das Stamm-Volume ersetzt werden soll. Geben Sie für `-ImageId` die ID des zu verwendenden AMI an. Um das ursprüngliche Stamm-Volume zu löschen, nachdem es ersetzt wurde, schließen Sie `-DeleteReplacedRootVolume` ein und geben Sie `$true` an. Um die Volume-Initialisierungsrate anzugeben, mit der die Snapshot-Blöcke von Amazon S3 auf das Volume heruntergeladen werden`-VolumeInitializationRate`, geben Sie einen Wert zwischen `100` und `300` MiB/s an.

```
New-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -ImageId ami-0abcdef1234567890 `
    -VolumeInitializationRate 150 `
    -DeleteReplacedRootVolume $true
```

So zeigen Sie den Status einer Aufgabe zum Stammvolumenersatz an

Verwenden Sie den Get-EC2ReplaceRootVolumeTaskBefehl und geben Sie an, welche Aufgaben zum Austausch IDs des Root-Volumes angezeigt werden sollen.

```
(Get-EC2ReplaceRootVolumeTask `
    -ReplaceRootVolumeTaskIds replacevol-1234567890abcdef0).TaskState.Value
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Succeeded
```

Geben Sie alternativ den `instance-id`-Filter an, um die Ergebnisse nach Instances zu filtern.

```
PS C:\> Get-EC2ReplaceRootVolumeTask -Filters @{Name = 'instance-id'; Values =
 'i-1234567890abcdef0'} | Format-Table
```

Gerätenamen für Volumes auf EC2 Amazon-Instances

Wenn Sie Ihrer Instance ein Volume anfügen, geben Sie einen Gerätenamen für das Volume mit an. Dieser Gerätename wird von Amazon verwendet EC2. Der Blockgerätetreiber für die Instance weist

beim Mounten des Volumes den tatsächlichen Volume-Namen zu, und der zugewiesene Name kann sich von dem Namen unterscheiden, den Amazon EC2 verwendet.

Die Anzahl der Volumes, die Sie Ihre Instance unterstützen kann, wird vom Betriebssystem bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenlimits für Amazon-Instances EC2 .

Inhalt

- Verfügbare Gerätenamen
- Überlegungen zu Gerätenamen

Verfügbare Gerätenamen

Linux-Instances

Für Linux-Instances sind zwei Virtualisierungtypen verfügbar: Paravirtual (PV) und Hardware Virtual Machine (HVM). Der Virtualisierungtyp einer Instance wird durch das AMI bestimmt, das zum Starten der Instance verwendet wird. Alle Instance-Typen unterstützen HVM AMIs. Einige Instance-Typen der vorherigen Generation unterstützen PV AMIs. Notieren Sie sich den Virtualisierungstyp Ihres AMI, weil die empfohlenen und verfügbaren Gerätenamen, die Sie verwenden können, vom Virtualisierungstyp Ihrer Instance abhängig sind. Weitere Informationen finden Sie unter Virtualisierungstypen.

Die folgende Tabelle führt die verfügbaren Gerätenamen auf, die Sie in einer Blockgerätezuordnung oder beim Anhängen eines EBS-Volumes verwenden können.

Virtualisierungstyp	Verfügbar	Reserviert für Stamm-Volume	Für EBS-Datenvolumen empfohlen	Instance-Speicher-Volumes
Paravirtual	/dev/sd[a-z] /dev/sd[a-z][1-15] /dev/hd[a-z] /dev/hd[a-z][1-15]	/dev/sda1	/dev/sd[f-p] /dev/sd[f-p][1-6]	/dev/sd[b-e]

Virtualisierungstyp	Verfügbar	Reserviert für Stamm-Volume	Für EBS-Datenvolumen empfohlen	Instance-Speicher-Volumes
HVM (Hardware gestützte virtuelle Maschine)	/dev/sd[a-z] /dev/xvd [a-c] [a-z] /dev/xvdd [a-x]	Unterschiedlich nach AMI /dev/sda1 or / dev/xvda	/dev/sd [b-z] /dev/xvdb [b-z] *	/dev/sd[b-e] /dev/sd[b-h] (h1.16xlarge) /dev/sd[b-y] (d2.8xlarge) /dev/sd[b-i] (i2.8xlarge) **

* Die Gerätenamen, die Sie für NVMe EBS-Volumes in einer Blockgerätezuordnung angeben, werden mithilfe von Gerätenamen () umbenannt. NVMe `/dev/nvme[0-26]n1` Der Blockgerätetreiber kann NVMe Gerätenamen in einer anderen Reihenfolge zuweisen, als Sie sie für die Volumes in der Blockgerätezuordnung angegeben haben.

** NVMe Instance-Speicher-Volumes werden automatisch aufgelistet und ihnen wird ein NVMe Gerätename zugewiesen.

Windows-Instances

AWS Windows AMIs verwendet einen der folgenden Treibersätze, um den Zugriff auf virtualisierte Hardware zu ermöglichen:

- AWS PV: Paravirtual-Treiber für Windows-Instances
- AWS NVMe: AWS NVMe Fahrer

Gerätenamen für Nitro-basierte Instanzen

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Gerätenamen aufgeführt, die Sie in einer Blockgerätezuordnung oder beim Anhängen eines EBS-Volumes an eine Nitro-basierte Instanz angeben können.

Treibertyp	Verfügbar	Reserviert für Stamm-Volume	Empfohlen für EBS-Volumes	Instance-Speicher-Volumes
AWS NVMe	xvd[a-z] xvd [a-c] [a-z] xvdd [a-x] /dev/sda1	/dev/sda1	xvd[b-z] xvdb [b-z]	*

* NVMe Instance-Speicher-Volumes werden automatisch aufgelistet und ihnen wird ein Windows-Laufwerksbuchstabe zugewiesen.

Gerätenamen für Xen-basierte Instanzen

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Gerätenamen aufgeführt, die Sie in einer Blockgerätezuordnung oder beim Anhängen eines EBS-Volumes an eine Xen-basierte Instanz angeben können.

Treibertyp	Verfügbar	Reserviert für Stamm-Volume	Empfohlen für EBS-Volumes	Instance-Speicher-Volumes
AWS PV	xvd[b-z] xvd[b-c][a-z] /dev/sda1 /dev/sd[b-e]	/dev/sda1	xvd [f-z]	xvdc[a-x] xvd[a-e]
Citrix PV (nicht mehr unterstützt)	xvd[b-z] xvd[b-c][a-z] /dev/sda1 /dev/sd[b-e]	/dev/sda1	xvd [f-z]	xvdc[a-x] xvd[a-e]

Treibertyp	Verfügbar	Reserviert für Stamm-Volume	Empfohlen für EBS-Volumes	Instance-Speicher-Volumes
Red Hat PV (wird nicht mehr unterstützt)	xvd[a-z] xvd[b-c][a-z] /dev/sda1 /dev/sd[b-e]	/dev/sda1	xvd[f-p]	xvdc[a-x] xvd[a-e]

Weitere Informationen zu Instance-Speicher-Volumes finden Sie unter Instanzspeicher temporärer Blockspeicher für EC2 Instances. Weitere Informationen zu NVMe EBS-Volumes (Nitro-basierte Instances), einschließlich der Identifizierung des EBS-Geräts, finden Sie unter Amazon EBS und NVMe im Amazon EBS-Benutzerhandbuch.

Überlegungen zu Gerätenamen

Bei der Auswahl eines Gerätenamens sollten Sie Folgendes beachten:

- Der letzte Teil der von Ihnen verwendeten Gerätenamen sollte sich nicht überschneiden, da dies zu Problemen beim Starten Ihrer Instance führen kann. Vermeiden Sie es beispielsweise, Kombinationen wie `/dev/xvdf` und `xvdf` für Volumes zu verwenden, die an dieselbe Instance angehängt sind.
- Obwohl Sie EBS-Volumes mit dem Gerätenamen anfügen können, der zum Anfügen von Instance-Speicher-Volumes verwendet wird, empfehlen wir dringend, dies nichts zu tun, da das Verhalten unberechenbar sein kann.
- Die Anzahl der NVMe Instance-Speicher-Volumes für eine Instance hängt von der Größe der Instance ab. NVMe Instance-Speicher-Volumes werden automatisch aufgelistet und ihnen wird ein NVMe Gerätename (Linux-Instanzen) oder ein Windows-Laufwerksbuchstabe (Windows-Instanzen) zugewiesen.
- (Windows-Instanzen) AWS Windows wird mit zusätzlicher Software AMIs geliefert, die eine Instanz beim ersten Start vorbereitet. Dies ist entweder der EC2 Config-Dienst (Windows AMIs vor Windows Server 2016) oder EC2 Launch (Windows Server 2016 und höher). Nachdem den Geräten Laufwerksbuchstaben zugeordnet worden sind, werden sie initialisiert und gemountet. Das Stammlaufwerk wird als `C:\` initialisiert und gemountet. Wenn ein EBS-Volume an eine Windows-

Instance angefügt wird, kann es als beliebiger Laufwerksbuchstabe auf der Instance angezeigt werden. Sie können die Einstellungen ändern, um die Laufwerksbuchstaben der Volumes nach Ihren Spezifikationen anzupassen. Zum Beispiel Speichervolumes, die Standardeinstellung hängt vom Treiber ab. AWS PV-Treiber und Citrix PV-Treiber weisen Instance-Speicher-Volumes Laufwerksbuchstaben von Z: bis A: zu. Red Hat-Treiber ordnen die Instance-Speicher-Volumes den Laufwerkbuchstaben von D: nach Z: zu. Weitere Informationen finden Sie unter Windows-Startagenten auf Amazon EC2 Windows-Instances und Wie Volumes für Amazon EC2 Windows-Instances angehängt und zugeordnet werden.

- (Linux-Instances) Je nach Blockgeräte-Treiber des Kernels kann das Gerät einem anderen als dem von Ihnen angegeben Namen zugeordnet werden. Beispiel: Falls Sie einen Gerätenamen von `/dev/sdh` angeben, könnte Ihr Gerät in `/dev/xvdh` oder `/dev/hdh` umbenannt werden. In den meisten Fällen bleibt der abschließende Buchstabe gleich. In einigen Versionen von Red Hat Enterprise Linux (und deren Varianten wie z. B. CentOS) kann der abschließende Buchstabe geändert werden (`/dev/sda` kann in `/dev/xvde` geändert werden). In diesen Fällen wird jeder abschließende Buchstabe entsprechend fortgeschrieben. Beispiel: Wenn `/dev/sdb` in `/dev/xvdf` umbenannt wird, dann wird `/dev/sdc` in `/dev/xvdg` umbenannt. Amazon Linux erstellt einen symbolischen Link für den Namen, den Sie für das umbenannte Gerät angegeben haben. Andere Betriebssysteme könnten sich anders verhalten.
- (Linux-Instanzen) HVM unterstützt die Verwendung von nachfolgenden Zahlen in Gerätenamen AMIs nicht, mit Ausnahme von, das für `/dev/sda1` das Root-Gerät reserviert ist, und. `/dev/sda2` Obwohl es möglich ist, `/dev/sda2` zu verwenden, wird die Nutzung dieser Gerätezuweisung mit HVM-Instances nicht empfohlen.
- (Linux-Instances) Wenn Sie PV verwenden AMIs, können Sie keine Volumes mit und ohne nachstehende Ziffern mit und ohne nachstehende Ziffern mit denselben Gerätebuchstaben anhängen. Wenn Sie beispielsweise ein Volume als `/dev/sdc` und ein anderes als `/dev/sdc1` anfügen, ist nur `/dev/sdc` für die Instance sichtbar. Um nachfolgende Stellen in Gerätenamen zu verwenden, müssen Sie bei allen Gerätenamen nachfolgende Stellen verwenden, die dieselben Grundbuchstaben haben (beispielsweise `/dev/sdc1`, `/dev/sdc2`, `/dev/sdc3`).
- (Linux-Instances) Bei einigen benutzerdefinierten Kernels ist die Verwendung möglicherweise auf `/dev/sd[f-p]` oder `/dev/sd[f-p][1-6]` beschränkt. Wenn Probleme bei der Verwendung von `/dev/sd[q-z]` oder `/dev/sd[q-z][1-6]` auftreten, versuchen Sie es mit `/dev/sd[f-p]` oder `/dev/sd[f-p][1-6]`.

Bevor Sie den Gerätenamen angeben, den Sie ausgewählt haben, vergewissern Sie sich, dass er verfügbar ist. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass der Gerätename bereits verwendet

wird. Um die Festplattengeräte und ihre Bereitstellungspunkte anzuzeigen, verwenden Sie den lsblk-Befehl (Linux-Instances), das Festplattenverwaltungsprogramm oder den diskpart-Befehl (Windows-Instances).

Gerätezuordnungen für Volumes auf Amazon-Instances blockieren EC2

Jede gestartete Instance hat einen zugehörigen Root-Gerät-Volume, entweder ein Amazon EBS-Volume oder ein Instance-Speicher-Volume. Sie können Blockgerätezuordnungen verwenden, um zusätzliche EBS-Volumes oder Instance-Speicher-Volumes anzugeben, die einer Instance beim Start zugewiesen werden sollen. Sie können ebenfalls zusätzliche EBS-Volumes an eine ausgeführte Instance anfügen. Die einzige Möglichkeit, Instance-Speicher-Volumes an eine Instance anzuhängen, besteht jedoch darin, Blockgerätezuordnungen zu verwenden, um die Volumes beim Start der Instance anzuhängen.

Inhalt

- Konzepte der Blockgerät-Zuweisung
- Blockgerät-Zuweisungen zu einem AMI hinzufügen
- Blockgerätezuordnungen zur Amazon-Instance hinzufügen EC2

Konzepte der Blockgerät-Zuweisung

Ein Blockgerät ist ein Speichergerät, das Daten in Byte- bzw. Bit-Blöcken verschiebt. Diese Geräte unterstützen zufälligen Zugriff und verwenden im Allgemeinen I/O-Puffer. Beispiele sind Festplatten, CD-ROM-Laufwerke und Flashlaufwerke. Ein Blockgerät kann physisch mit einem Computer verbunden oder per Remotezugriff verwendet werden, so als ob es physikalisch mit dem Computer verbunden wäre.

Amazon EC2 unterstützt zwei Arten von Blockgeräten:

- Instance-Speicher-Volumes (virtuelle Geräte, deren physikalische Hardware mit dem Host-Computer für die Instance verbunden ist)
- EBS-Volumes (Remotespeichergeräte)

Eine Blockgerät-Zuweisung definiert die Blockgeräte (Instance-Speicher-Volumes und EBS-Volumes) zum Anfügen an eine Instance. Sie können eine Blockgerät-Zuweisung als Teil der Erstellung eines

AMI angeben, sodass die Zuweisung von allen Instances verwendet wird, die vom AMI gestartet werden. Alternativ können Sie eine Blockgerät-Zuweisung zum Starten einer Instance angeben. Diese Zuweisung gilt dann statt der im AMI angegebenen, von der aus die Instance gestartet wurde. Beachten Sie, dass alle NVMe Instance-Speicher-Volumes, die von einem Instance-Typ unterstützt werden, automatisch aufgelistet und ihnen wird beim Start der Instance ein Gerätename zugewiesen. Ihre Aufnahme in Ihre Block-Device-Zuordnung hat keine Auswirkung.

Inhalt

- Blockgerät-Zuweisungseinträge
- Blockgerät-Zuweisung – Instance-Speicher-Einschränkungen
- Beispiel einer Blockgerät-Zuweisung
- Bereitstellung von Geräten im Betriebssystem

Blockgerät-Zuweisungseinträge

Wenn Sie eine Blockgerät-Zuweisung erstellen, geben Sie die folgenden Informationen für jedes Blockgerät an, das der Instance angefügt werden soll:

- Der in Amazon verwendete Gerätename EC2. Der Blockgerätetreiber für die Instance weist den tatsächlichen Volume-Namen beim Einbinden des Volumes zu. Der zugewiesene Name kann sich von dem Namen unterscheiden, den Amazon EC2 empfiehlt. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätenamen für Volumes auf EC2 Amazon-Instances.

Für Instance-Speichervolumes können Sie auch die folgenden Informationen angeben:

- Das virtuelle Gerät: `ephemeral[0-23]`. Die Anzahl und Größe der verfügbaren Instance-Speicher-Volumes für die Instance hängt vom Instance-Typ ab.

Für NVMe beispielsweise Speichervolumen gelten auch die folgenden Informationen:

- Diese Volumes werden automatisch aufgezählt und beim Starten der Instance einem Gerätenamen zugeordnet. Die Aufnahme in Ihre Blockgerät-Zuweisung hat keine Auswirkung.

Für EBS-Volumes geben Sie auch die folgenden Informationen an:

- Die ID des zu verwendenden Snapshots zur Erstellung des Blockgeräts (snap-xxxxxxxx). Der Wert ist optional, sofern eine Volumengröße angegeben wird. Sie können die ID eines archivierten Snapshots nicht angeben.
- Die Größe des Volumes in GiB Die angegebene Größe muss größer oder genauso groß wie der angegebene Snapshot sein.
- Ob das Volume bei Beendigung der Instance gelöscht wird (`true` oder `false`). Der Standardwert ist `true` für den Root-Gerät-Volume und `false` für angefügte Volumes. Wenn Sie ein AMI erstellen, erbt die Blockgerät-Zuweisung die Einstellung von der Instance. Wenn Sie eine Instance starten, erbt sie die Einstellung vom AMI.
- Der Volume-Typ. Dieser kann bei Allzweck-SSD `gp2` und `gp3`, bei SSD mit bereitgestellten IOPS `io1` und `io2`, bei durchsatzoptimierten HDD `st1`, bei Cold-HDD `sc1` und bei Magnetfestplatten `standard` sein.
- Die Anzahl der Ein/Ausgangs-Vorgänge pro Sekunde (IOPS), die das Volume unterstützt. (Wird nur mit `io1`- und `io2`-Volumes verwendet.)

Blockgerät-Zuweisung – Instance-Speicher-Einschränkungen

Beim Starten von Instances, deren Blockgerätezuordnungen Instance-Speicher-Volumes enthalten AMIs , sind mehrere Vorbehalte zu beachten.

- Einige Instance-Typen enthalten mehr Instance-Speicher-Volumes als andere und bestimmte Instance-Typen enthalten überhaupt keine Instance-Speicher-Volumes. Wenn der Instance-Typ ein Instance-Speicher-Volume unterstützt und das AMI Zuweisungen für zwei Instance-Speicher-Volumes aufweist, wird die Instance mit einem Instance-Speicher-Volume gestartet.
- Instance-Speicher-Volumes können ausschließlich zum Startzeitpunkt zugewiesen werden. Sie können Instances nicht ohne Instance-Speicher-Volumes anhalten (z. B. `t2.micro`), die Instance zu einem Typ ändern, der Instance-Speicher-Volumes unterstützt, und anschließend die Instance mit Instance-Speicher-Volumes neustarten. Allerdings können Sie ein AMI aus der Instance erstellen, dieses mit einem Instance-Typ starten, der Instance-Speicher-Volumes unterstützt, und anschließend die Instance-Speicher-Volumes der Instance zuweisen.
- Wenn Sie eine Instance mit zugewiesenen Instance-Speicher-Volumes starten, anschließend die Instance anhalten und zu einem Instance-Typ mit weniger Instance-Speicher-Volumes ändern und neustarten, werden die Instance-Speicher-Volume-Zuweisungen in den Instance-Metadaten angezeigt. Allerdings ist nur die Höchstanzahl der unterstützten Instance-Speicher-Volumes für den Instance-Typ für die Instance verfügbar.

> **Note**
>
> Wenn eine Instance angehalten wird, gehen alle Daten auf den Instance-Speicher-Volumes verloren.

- Je nach Instance-Speicher-Kapazität zum Startzeitpunkt können M3-Instances AMI-Instance-Speicher-Blockgerät-Zuweisungen beim Start ignorieren, sofern sie nicht beim Start angegeben werden. Geben Sie Instance-Speicher-Blockgerät-Zuweisungen zum Startzeitpunkt an, selbst wenn beim gestarteten AMI die Instance-Speicher-Volumes im AMI zugewiesen sind, um sicherzustellen, dass die Instance-Speicher-Volumes beim Starten der Instance verfügbar sind.

Beispiel einer Blockgerät-Zuweisung

Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Blockgerät-Zuweisung für eine EBS-Backed-Instance. Sie weist `/dev/sdb` zu `ephemeral0` und zwei EBS-Volumes zu: eines zu `/dev/sdh` und ein weiteres zu `/dev/sdj`. Es zeigt außerdem das EBS-Volume, das der Root-Gerät-Volume ist, `/dev/sda1`.



Beachten Sie, dass dieses Beispiel für die Blockgerätezuweisung in den Beispielbefehlen und APIs in diesem Thema verwendet wird. In und finden Sie Beispielbefehle APIs , die Blockgerätezuordnungen erstellen. Angeben einer Blockgerät-Zuweisung für ein AMI Aktualisieren der Blockgerät-Zuweisung beim Starten einer Instance

Bereitstellung von Geräten im Betriebssystem

Gerätenamen wie `/dev/sdh` und `xvdh` werden von Amazon EC2 zur Beschreibung von Blockgeräten verwendet. Die Blockgerätezuweisung wird von Amazon verwendet EC2 , um die Blockgeräte anzugeben, die an eine EC2 Instance angehängt werden sollen. Nach dem Anfügen eines Blockgeräts zu einer Instance muss es vom Betriebssystem aufgespielt werden, bevor Sie auf das Speichergerät zugreifen können. Wenn ein Blockgerät von einer Instance getrennt wird, wird die Bereitstellung vom Betriebssystem aufgehoben und Sie können nicht mehr auf das Speichergerät zugreifen.

Linux-Instances – Die in der Blockgerät-Zuweisung angegebenen Namen werden den entsprechenden Blockgeräten beim ersten Hochfahren der Instance zugewiesen. Die Instance-Typen bestimmen, welche Instance-Speicher-Volumes standardmäßig formatiert und aufgespielt werden. Sie können zusätzliche Instance-Speicher-Volumes zum Startzeitpunkt aufspielen, sofern die Anzahl der für den Instance-Typ verfügbaren Instance-Speicher-Volumes nicht überschritten wird. Weitere Informationen finden Sie unter Instanzspeicher temporärer Blockspeicher für EC2 Instances. Der Blockgerät-Treiber für die Instance bestimmt, welche Geräte beim Formatieren und Aufspielen der Volumes verwendet werden.

Windows-Instances – Die in der Blockgerät-Zuweisung angegebenen Namen werden den entsprechenden Blockgeräten beim ersten Hochfahren der Instance zugewiesen. Anschließend startet der Ec2Config-Service die Laufwerke und spielt sie auf. Der Root-Gerät-Volume wird als `C:\` aufgespielt. Die Instance-Speicher-Volumes werden als `Z:\`, `Y:\` aufgespielt usw. Zum Aufspielen eines EBS-Volume kann ein beliebiger verfügbarer Laufwerkbuchstabe verwendet werden. Sie können die Art der Zuweisung von Laufwerkbuchstaben zu EBS-Volumes jedoch konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Windows-Start-Agenten”.

Blockgerät-Zuweisungen zu einem AMI hinzufügen

Jedes AMI weist eine Blockgerät-Zuweisung auf, die die Blockgeräte angibt, die einer Instance beim Start des AMI angefügt werden sollen. Um einem AMI mehr Blockgeräte hinzuzufügen, müssen Sie Ihr eigenes AMI erstellen.

Inhalt

- Angeben einer Blockgerät-Zuweisung für ein AMI
- Anzeigen der EBS-Volumes in einer AMI-Blockgerät-Zuweisung

Angeben einer Blockgerät-Zuweisung für ein AMI

Beim Erstellen eines AMI können Volumes zusätzlich zum Root-Volume auf zwei Arten angegeben werden. Wenn Sie bereits Volumes einer ausgeführten Instance vor dem Erstellen eines AMI von der Instance angefügt haben, enthält die Blockgerät-Zuweisung für das AMI dieselben Volumes. Im Fall von EBS-Volumes werden die bestehenden Daten in einem neuen Snapshot gespeichert. Dieser neue Snapshot wird dann in der Blockgerät-Zuweisung angegeben. Im Fall von Instance-Speicher-Volumes werden die Daten nicht gespeichert.

Im Fall von EBS-Backed AMIs können Sie EBS-Volumes und Instance-Speicher-Volumes mit Blockgerät-Zuweisung hinzufügen. Im Fall von Instance Store-Backed AMIs können Sie Instance-Speicher-Volumes nur durch Änderung der Blockgerät-Zuweisungs-Einträge in der Image-Manifestdatei beim Registrieren des Images hinzufügen.

> **Note**
>
> Geben Sie für M3-Instances die Instance-Speicher-Volumes in der Blockgerät-Zuweisung für die Instance an, wenn Sie diese starten. Wenn Sie eine M3-Instance starten, werden in der Blockgerät-Zuweisung für das AMI angegebene Instance-Speicher-Volumes möglicherweise ignoriert, wenn sie nicht als Teil der Instance-Blockgerät-Zuweisung angegeben werden.

Console

So fügen Sie Volumes zu einem AMI hinzu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie eine Instance und anschließend Actions (Aktionen), Image and templates (Image und Vorlagen), Create Image (Image erstellen) aus.
4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das neue Image ein.
5. Die Instance-Volumes werden unter Instance volumes (Instance-Volumes) angezeigt. Um ein weiteres Volume hinzuzufügen, wählen Sie Add volume (Volume hinzufügen).
6. Wählen Sie unter Volume type (Volume-Type) den Volume-Typen aus. Wählen Sie für Device (Gerät) den Gerätenamen aus. Für ein EBS-Volume können Sie zusätzliche Details wie einen Snapshot, eine Volume-Größe, einen Volume-Typ, IOPS und einen Verschlüsselungsstatus angeben.

7. Wählen Sie Create Image (Image erstellen) aus.

AWS CLI

So fügen Sie Volumes zu einem AMI hinzu

Verwenden Sie den Befehl create-image, um eine Blockgerätezuordnung für ein EBS-gestütztes AMI anzugeben. Verwenden Sie den Befehl register-image, um eine Blockgerätezuordnung für ein durch einen instance store-backed AMI anzugeben.

Geben Sie die Blockgerät-Zuweisung mit dem `--block-device-mappings`-Parameter an. Sie können in JSON kodierte Argumente direkt in der Befehlszeile oder durch Verweisen auf eine JSON-Datei angeben, wie hier gezeigt.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Verwenden Sie das folgende Mapping, um ein Instance-Speicher-Volume hinzuzufügen. Beachten Sie, dass NVMe Instance-Speicher-Volumes automatisch hinzugefügt werden.

```
{
    "DeviceName": "device_name",
    "VirtualName": "ephemeral0"
}
```

Verwenden Sie das folgende Mapping, um ein leeres 100 GiB--Volume hinzuzufügen:

```
{
    "DeviceName": "device_name",
    "Ebs": {
      "VolumeSize": 100
    }
}
```

Verwenden Sie das folgende Mapping, um ein EBS-Volume basierend auf einem Snapshot hinzuzufügen.

```
{
    "DeviceName": "device_name",
    "Ebs": {
      "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
```

```
    }
}
```

Um das Mapping für ein Gerät auszulassen, verwenden Sie das folgende Mapping.

```
{
    "DeviceName": "device_name",
    "NoDevice": ""
}
```

PowerShell

Verwenden Sie das New-EC2ImageCmdlet, um eine Blockgerätezuordnung für ein EBS-gestütztes AMI anzugeben. Verwenden Sie das Register-EC2ImageCmdlet, um eine Blockgerätezuordnung für ein durch einen instance store-backed AMI anzugeben.

Fügen Sie die `-BlockDeviceMapping` Option hinzu und geben Sie die Updates an in: `bdm`

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Die folgende Zuordnung fügt ein Volume hinzu, das auf einem Snapshot basiert.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.SnapshotId = "snap-1234567890abcdef0"
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "device_name"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Die folgende Zuordnung fügt ein leeres 100-GB-Volume hinzu.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.VolumeSize = 100
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "device_name"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Anzeigen der EBS-Volumes in einer AMI-Blockgerät-Zuweisung

Sie können die EBS-Volumes in der Blockgerät-Zuweisung für ein AMI leicht aufzählen.

Console

So zeigen Sie die EBS-Volumes für ein AMI an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus.
3. Wählen Sie EBS-Bilder aus der Filterliste aus, um eine Liste der AMIs EBS-gestützten Bilder zu erhalten.
4. Wählen Sie das gewünschte AMI aus und rufen Sie die Registerkarte Details auf. Für das Root-Gerät sind mindestens die folgenden Informationen verfügbar:

   - Root Device Type (Root-Gerätetyp (`ebs`)
   - Root Device Name (Root-Gerätename) (Beispiel: `/dev/sda1`)
   - Block Devices (Blockgeräte) (z. B. `/dev/sda1=snap-1234567890abcdef0:8:true`)

   Wenn das AMI mit zusätzlichen EBS-Volumes mit einer Blockgerät-Zuweisung erstellt wurde, wird im Feld Block Devices (Blockgeräte) ebenfalls die Zuweisung für diese zusätzlichen Volumes angezeigt. (Dieser Bildschirm zeigt keine Instance-Speicher-Volumes an.)

AWS CLI

So zeigen Sie die EBS-Volumes für ein AMI an

Verwenden Sie den Befehl describe-images.

```
aws ec2 describe-images \
    --image-ids ami-0abcdef1234567890 \
    --query Image[0].BlockDeviceMappings
```

PowerShell

So zeigen Sie die EBS-Volumes für ein AMI an

Verwenden Sie das Get-EC2ImageCmdlet.

```
(Get-EC2Image -ImageId ami-0abcdef1234567890).BlockDeviceMappings
```

Blockgerätezuordnungen zur Amazon-Instance hinzufügen EC2

Standardmäßig enthält eine gestartete Instance ein in der Blockgerät-Zuweisung der AMI, in der die Instance gestartet wurde, angegebenes Speichergerät. Alternativ können Sie Änderungen an der Blockgerät-Zuweisung für eine Instance bei deren Start angeben. Diese Aktualisierungen überschreiben dann die Blockgerät-Zuweisung der AMI bzw. werden in diese integriert.

Einschränkungen

- Im Fall des Root-Volumes kann ausschließlich Folgendes geändert werden: Volume-Größe, Volume-Typ und das Bei Beendigung löschen-Flag.
- Wenn Sie ein EBS-Volume ändern, können Sie dessen Größe verringern. Geben Sie deshalb einen Snapshot an, dessen Größe der in der Blockgerät-Zuweisung des AMI angegebenen entspricht bzw. größer als diese ist.

Aufgaben

- Aktualisieren der Blockgerät-Zuweisung beim Starten einer Instance
- Aktualisieren der Blockgerät-Zuweisung einer ausgeführten Instance
- Anzeigen der EBS-Volumes in einer Instance-Blockgerät-Zuweisung
- Anzeigen der Instance-Blockgerät-Zuweisung für Instance-Speicher-Volumes

Aktualisieren der Blockgerät-Zuweisung beim Starten einer Instance

Sie können EBS-Volumes und Instance-Speicher-Volumes beim Starten zu einer Instance hinzufügen. Hinweis: Durch das Aktualisieren der Blockgerät-Zuweisung für eine Instance wird die Blockgerät-Zuweisung des AMI, von der sie gestartet wurde, nicht dauerhaft geändert.

Console

Um die Volumes für eine Instance beim Start zu aktualisieren

1. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Instance zu starten, starten Sie die Instance jedoch erst, wenn Sie die folgenden Schritte zur Aktualisierung der Volumes abgeschlossen haben.
2. (Optional) Um ein Volume hinzuzufügen, wählen Sie Speicher konfigurieren, Neues Volume hinzufügen aus. Wählen Sie die Volumengröße und den Volumetyp aus.
3. (Optional) Um ein Volume zu unterdrücken, das durch die Blockgerätezuweisung des AMI angegeben wurde, wählen Sie Speicher konfigurieren, Entfernen aus.

4. (Optional) Um die Konfiguration eines EBS-Volumes zu ändern, wählen Sie im Bereich Speicher konfigurieren die Option Erweitert aus. Erweitern Sie die Informationen für das Volume und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
5. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

AWS CLI

Um die Volumes für eine Instance beim Start zu aktualisieren

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--block-device-mappings` Option.

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine AMI-Blockgerätezuordnung Folgendes spezifiziert:

- `/dev/xvda`- EBS-Root-Volume
- `/dev/sdh`- EBS-Volume, das aus erstellt wurde `snap-1234567890abcdef0`
- `/dev/sdj`- Leeres EBS-Volume mit einer Größe von `100`
- `/dev/sdb`- Instance-Speicher-Volume `ephemeral0`

Nehmen wir an, das Folgende ist die Zuordnung von Instanzblockgeräten in`mapping.json`.

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/xvda",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 100
        }
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdj",
        "NoDevice": ""
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdh",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 300
```

```
        }
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "VirtualName": "ephemeral1"
    }
]
```

Die Zuordnung von Instance-Block-Geräten bewirkt Folgendes:

- Überschreibt die Größe des Root-Volumes und `/dev/xvda` erhöht es auf 100 GiB.
- `/dev/sdj`Verhindert das Anhängen an die Instanz.
- Überschreibt die Größe von `/dev/sdh` und erhöht sie auf 300 GiB. Beachten Sie, dass Sie die Snapshot-ID nicht erneut angeben müssen.
- Fügt ein kurzlebiges Volume hinzu,. `/dev/sdc` Wenn der Instance-Typ nicht mehrere Instance-Speicher-Volumes unterstützt, hat dies keine Auswirkung. Wenn der Instance-Typ NVMe Instance-Speicher-Volumes unterstützt, werden diese automatisch aufgelistet und in die Instance-Block-Gerätezuordnung aufgenommen. Sie können nicht überschrieben werden.

PowerShell

Um die Volumes für eine Instance beim Start zu aktualisieren

Verwenden Sie den `-BlockDeviceMapping` Parameter mit dem New-EC2InstanceCmdlet mit dem `-BlockDeviceMapping` Parameter.

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Nehmen wir an, im Folgenden finden Sie die Zuordnung von Instanzblockgeräten. `$bdm`

```
$bdm = @()

$root = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$root.DeviceName = "/dev/xvda"
$ebs1 = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs1.VolumeSize = 100
$root.Ebs = $ebs1
$bdm += $root

$sdj = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
```

```
$sdj.DeviceName = "/dev/sdj"
$sdj.NoDevice = ""
$bdm += $sdj

$sdh = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdh.DeviceName = "/dev/sdh"
$ebs2 = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebs2.VolumeSize = 300
$sdh.Ebs = $ebs2
$bdm += $sdh

$sdc = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$sdc.DeviceName = "/dev/sdc"
$sdc.VirtualName = "ephemeral1"
$bdm += $sdc
```

Die Zuordnung von Instance-Block-Geräten bewirkt Folgendes:

- Überschreibt die Größe des Root-Volumes und `/dev/xvda` erhöht es auf 100 GiB.
- `/dev/sdj`Verhindert das Anhängen an die Instanz.
- Überschreibt die Größe von `/dev/sdh` und erhöht sie auf 300 GiB. Beachten Sie, dass Sie die Snapshot-ID nicht erneut angeben müssen.
- Fügt ein kurzlebiges Volume hinzu,. `/dev/sdc` Wenn der Instance-Typ nicht mehrere Instance-Speicher-Volumes unterstützt, hat dies keine Auswirkung. Wenn der Instance-Typ NVMe Instance-Speicher-Volumes unterstützt, werden diese automatisch aufgelistet und in die Instance-Block-Gerätezuordnung aufgenommen. Sie können nicht überschrieben werden.

Aktualisieren der Blockgerät-Zuweisung einer ausgeführten Instance

Die Instance muss vor Änderung dieses Attributs nicht angehalten werden.

AWS CLI

Um die Blockgeräte-Zuordnung einer laufenden Instance zu aktualisieren

Verwenden Sie den modify-instance-attribute-Befehl.

Fügen Sie die `--block-device-mappings` Option hinzu:

```
--block-device-mappings file://mapping.json
```

Geben Sie `mapping.json` unter die Updates an. Mit dem folgenden Update wird beispielsweise die Lautstärke des Root-Geräts so geändert, dass sie dauerhaft ist.

```
[
  {
    "DeviceName": "/dev/sda1",
    "Ebs": {
      "DeleteOnTermination": false
    }
  }
]
```

PowerShell

Um die Blockgeräte-Zuordnung einer laufenden Instanz zu aktualisieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceAttributeCmdlet.

Fügen Sie die `-BlockDeviceMapping` Option hinzu:

```
-BlockDeviceMapping $bdm
```

Geben Sie `bdm` unter die Updates an. Mit dem folgenden Update wird beispielsweise die Lautstärke des Root-Geräts so geändert, dass sie dauerhaft ist.

```
$ebd = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.EbsBlockDevice
$ebd.DeleteOnTermination = false
$bdm = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.DeviceName = "/dev/sda1"
$bdm.Ebs = $ebd
```

Anzeigen der EBS-Volumes in einer Instance-Blockgerät-Zuweisung

Sie können die EBS-Volumes, die einer Instance zugewiesen sind, leicht aufzählen.

Console

Um die EBS-Volumes für eine Instance anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und sehen Sie sich die Details an, die auf der Registerkarte Speicher angezeigt werden. Für das Root-Gerät sind mindestens die folgenden Informationen verfügbar:

   - Root device type (Root-Gerätetyp) (zum Beispiel EBS)
   - Root device name (Root-Gerätename) (Beispiel: `/dev/xvda`)
   - Block devices (Blockgeräte) (z. B. `/dev/xvda`, `/dev/sdf` und `/dev/sdj`)

   Wenn die Instance mit zusätzlichen EBS-Volumes unter Verwendung einer Blockgeräte-Zuweisung gestartet wurde, werden diese unter Block devices (Blockgeräte) angezeigt. Auf dieser Registerkarte werden keine Instance-Speicher-Volumes angezeigt.
4. Um zusätzliche Informationen zu einem EBS-Volume anzuzeigen, wählen Sie seine Volume-ID aus, um zur Volume-Seite zu gelangen.

AWS CLI

Um die EBS-Volumes für eine Instance anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl describe-instances.

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query Reservations[*].Instances[0].BlockDeviceMappings
```

PowerShell

Um die EBS-Volumes für eine Instance anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-0bac57d7472c89bac).Instances.BlockDeviceMappings
```

Anzeigen der Instance-Blockgerät-Zuweisung für Instance-Speicher-Volumes

Der Instance-Typ bestimmt die Anzahl und Typ der Instance-Speicher-Volumes, die für die Instance verfügbar sind. Wenn die Anzahl der Instance-Speicher-Volumes in einer Blockgerät-Zuweisung

die für eine Instance verfügbare Anzahl an Instance-Speicher-Volumes übersteigt, werden die überzähligen Volumes ignoriert. Führen Sie zum Anzeigen der Instance-Speicher-Volumes für die Instance den lsblk-Befehl aus (Linux-Instances) oder öffnen Sie Windows Disk Management (Windows-Instances). Informationen darüber, wie viele Instance-Speicher-Volumes von jedem Instance-Typ unterstützt werden, finden Sie in den EC2 Amazon-Instance-Typspezifikationen.

Wenn Sie die Blockgerät-Zuweisung für die Instance anzeigen, werden ausschließlich die EBS-Volumes und nicht die Instance-Speicher-Volumes angezeigt. Welche Methode Sie verwenden, um die Instance-Speicher-Volumes für die Instance anzuzeigen, hängt vom Volume-Typ ab.

NVMe Instance-Speicher-Volumes

Linux-Instances

Sie können das NVMe Befehlszeilenpaket nvme-cli verwenden, um die NVMe Instance-Speicher-Volumes in der Blockgerätezuordnung abzufragen. Laden Sie das Paket herunter, installieren Sie es auf Ihrer Instance und führen Sie dann den folgenden Befehl aus.

```
[ec2-user ~]$ sudo nvme list
```

Nachstehend finden Sie eine Beispielausgabe für eine Instance. Der Text in der Spalte Modell gibt an, ob das Volume ein EBS-Volume oder ein Instance-Speicher-Volume ist. In diesem Beispiel sind sowohl `/dev/nvme1n1` als auch `/dev/nvme2n1` Instance-Speicher-Volumes.

```
Node             SN                   Model
 Namespace
---------------- -------------------- ----------------------------------------
 ---------
/dev/nvme0n1     vol06afc3f8715b7a597 Amazon Elastic Block Store               1

/dev/nvme1n1     AWS2C1436F5159EB6614 Amazon EC2 NVMe Instance Storage         1

/dev/nvme2n1     AWSB1F4FF0C0A6C281EA Amazon EC2 NVMe Instance Storage         1
  ...
```

Windows-Instances

Sie können die Datenträgerverwaltung verwenden oder PowerShell sowohl EBS- als auch Instance-Speicher-Volumes auflisten. NVMe Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Zuweisen von NVMe-Festplatten zu Volumes”.

HDD- oder SSD-Instance-Speicher-Volumes

Sie können Instance-Metadaten verwenden, um die HDD- oder SSD-Instance-Speicher-Volumes in der Blockgerätezuordnung abzufragen. NVMe Instance-Speicher-Volumes sind nicht enthalten.

Die Basis-URI für alle Instance-Metadaten-Anfragen ist `http://169.254.169.254/latest/`. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Instanz-Metadaten, um Ihre EC2 Instanz zu verwalten.

Linux-Instances

Stellen Sie zunächst eine Verbindung mit der ausgeführten Instance her. Rufen Sie von dieser Instance aus mithilfe der Abfrage die Blockgerät-Zuweisung ab.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/
```

Die Antwort enthält die Namen der Blockgeräte für die Instance. Die Ausgabe für eine Instance–Speicher basierte `m1.small`-Instance sieht beispielsweise folgendermaßen aus.

```
ami
ephemeral0
root
swap
```

Das `ami`-Gerät ist das Root-Gerät wie es von der Instance erfasst wird. Die Instance-Speicher-Volumes werden nach dem Schema `ephemeral[0-23]` benannt. Das `swap`-Gerät ist für die Seitendatei. Wenn Sie ebenfalls EBS-Volumes zugewiesen haben, werden sie als `ebs1`, `ebs2` usw. aufgeführt.

Um Details zu einzelnen Blockgeräten in der Blockgerät-Zuweisung abzurufen, hängen Sie den Namen wie hier gezeigt an die vorherige Abfrage an.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/ephemeral0
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/ephemeral0
```

Windows-Instances

Stellen Sie zunächst eine Verbindung mit der ausgeführten Instance her. Rufen Sie von dieser Instance aus mithilfe der Abfrage die Blockgerät-Zuweisung ab.

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/
```

Die Antwort enthält die Namen der Blockgeräte für die Instance. Die Ausgabe für eine Instance–Speicher basierte `m1.small`-Instance sieht beispielsweise folgendermaßen aus.

```
ami
ephemeral0
root
swap
```

Das `ami`-Gerät ist das Root-Gerät wie es von der Instance erfasst wird. Die Instance-Speicher-Volumes werden nach dem Schema `ephemeral[0-23]` benannt. Das `swap`-Gerät ist für die Seitendatei. Wenn Sie ebenfalls EBS-Volumes zugewiesen haben, werden sie als `ebs1`, `ebs2` usw. aufgeführt.

Um Details zu einzelnen Blockgeräten in der Blockgerät-Zuweisung abzurufen, hängen Sie den Namen wie hier gezeigt an die vorherige Abfrage an.

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/block-device-mapping/ephemeral0
```

Wie Volumes für Amazon EC2 Windows-Instances angehängt und zugeordnet werden

> **Note**
>
> Dieses Thema bezieht sich ausschließlich auf Windows-Instances.

Ihre Windows-Instance verfügt über ein EBS-Volume, das als Root-Volume dient. Wenn Ihre Windows-Instance AWS PV- oder Citrix PV-Treiber verwendet, können Sie optional bis zu 25 Volumes hinzufügen, was insgesamt 26 Volumes ergibt. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenlimits für Amazon-Instances EC2 .

Je nach dem vorliegenden Instance-Typ können Sie Ihrer Instance zwischen 0 und 24 Instance-Speicher-Volumes zuordnen. Sie können die in einer Instance verfügbaren Instance-Speicher-Volumes verwenden, wenn Sie sie bei der Erstellung des entsprechenden AMIs oder beim Start der Instance angeben. Außerdem können Sie bei der Erstellung des entsprechenden AMIs oder beim Start der Instance weitere EBS-Volumes hinzufügen oder Sie ordnen sie zu, während die Instance ausgeführt wird.

Wenn Sie Ihrer Instance ein Volume hinzufügen, geben Sie den Gerätenamen an, den Amazon EC2 verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Gerätenamen für Volumes auf EC2 Amazon-Instances. AWS Windows Amazon Machine Images (AMIs) enthalten eine Reihe von Treibern, die von Amazon verwendet werden, EC2 um Instance-Speicher- und EBS-Volumes Windows-Festplatten und Laufwerksbuchstaben zuzuordnen.

Methoden zum Zuordnen von Festplatten zu EBS-Volumes

- Ordnen Sie NVMe Festplatten auf der Amazon EC2 Windows-Instance Volumes zu
- Ordnen Sie auf Amazon EC2 Windows-Instances, die keine NVMe Festplatten sind, Volumes zu

Ordnen Sie NVMe Festplatten auf der Amazon EC2 Windows-Instance Volumes zu

Bei Nitro-basierten Instances werden EBS-Volumes als NVMe Geräte verfügbar gemacht. In diesem Thema wird erklärt, wie Sie die NVMe Festplatten anzeigen, die für das Windows-Betriebssystem auf Ihrer Instance verfügbar sind. Es zeigt auch, wie diese NVMe Festplatten den zugrunde

liegenden Amazon EBS-Volumes zugeordnet werden, und die Gerätenamen, die für die von Amazon verwendeten Blockgerätezuordnungen angegeben wurden. EC2

Themen

- Festplatten auflisten NVMe
- Ordnen Sie NVMe Festplatten Volumes zu

Festplatten auflisten NVMe

Sie können die Datenträger in Ihrer Windows-Instances auch mithilfe der Datenträgerverwaltung oder Powershell anzeigen.

Disk Management

So zeigen Sie die Datenträger in Ihrer Windows-Instance an

1. Melden Sie sich per Remotedesktop an Ihrer Windows-Instance an. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.
2. Starten Sie das Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung.
3. Überprüfen Sie die Datenträger. Das Root-Volume ist ein EBS-Volume, das unter `C:\` gemountet ist. Wenn keine weiteren Datenträger angezeigt werden, haben Sie keine zusätzlichen Volumes angegeben, als Sie das AMI erstellt bzw. die Instance gestartet haben.

   Das folgende Beispiel zeigt die verfügbaren Datenträger beim Start einer `r5d.4xlarge`-Instance mit zwei zusätzlichen EBS-Volumes.



PowerShell

Das folgende PowerShell Skript listet jede Festplatte sowie den zugehörigen Gerätenamen und das entsprechende Volume auf. Es ist für die Verwendung mit Nitro-basierten Instances vorgesehen, die NVMe EBS und Instance-Speicher-Volumes verwenden.

Connect zu Ihrer Windows-Instanz her und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die PowerShell Skriptausführung zu aktivieren.

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Kopieren Sie das folgende Skript und speichern Sie es unter Ihrer Windows-Instance als `mapping.ps1`.

```
# List the disks for NVMe volumes

function Get-EC2InstanceMetadata {
    param([string]$Path)
    (Invoke-WebRequest -Uri "http://169.254.169.254/latest/$Path").Content
}

function GetEBSVolumeId {
    param($Path)
    $SerialNumber = (Get-Disk -Path $Path).SerialNumber
    if($SerialNumber -clike 'vol*'){
        $EbsVolumeId = $SerialNumber.Substring(0,20).Replace("vol","vol-")
    }
    else {
       $EbsVolumeId = $SerialNumber.Substring(0,20).Replace("AWS","AWS-")
    }
    return $EbsVolumeId
}

function GetDeviceName{
    param($EbsVolumeId)
    if($EbsVolumeId -clike 'vol*'){

        $Device  = ((Get-EC2Volume -VolumeId $EbsVolumeId ).Attachment).Device
        $VolumeName = ""
    }
     else {
        $Device = "Ephemeral"
        $VolumeName = "Temporary Storage"
    }
    Return $Device,$VolumeName
}

function GetDriveLetter{
    param($Path)
```

```
    $DiskNumber =  (Get-Disk -Path $Path).Number
    if($DiskNumber -eq 0){
        $VirtualDevice = "root"
        $DriveLetter = "C"
        $PartitionNumber = (Get-Partition -DriveLetter C).PartitionNumber
    }
    else
    {
        $VirtualDevice = "N/A"
        $DriveLetter = (Get-Partition -DiskNumber $DiskNumber).DriveLetter
        if(!$DriveLetter)
        {
            $DriveLetter = ((Get-Partition -DiskId $Path).AccessPaths).Split(",")[0]
        }
        $PartitionNumber = (Get-Partition -DiskId $Path).PartitionNumber
    }

    return $DriveLetter,$VirtualDevice,$PartitionNumber

}

$Report = @()
foreach($Path in (Get-Disk).Path)
{
    $Disk_ID = ( Get-Partition -DiskId $Path).DiskId
    $Disk = ( Get-Disk -Path $Path).Number
    $EbsVolumeId  = GetEBSVolumeId($Path)
    $Size =(Get-Disk -Path $Path).Size
    $DriveLetter,$VirtualDevice, $Partition = (GetDriveLetter($Path))
    $Device,$VolumeName = GetDeviceName($EbsVolumeId)
    $Disk = New-Object PSObject -Property @{
      Disk          = $Disk
      Partitions    = $Partition
      DriveLetter   = $DriveLetter
      EbsVolumeId   = $EbsVolumeId
      Device        = $Device
      VirtualDevice = $VirtualDevice
      VolumeName= $VolumeName
    }
 $Report += $Disk
}
```

```
$Report | Sort-Object Disk | Format-Table -AutoSize -Property Disk, Partitions,
 DriveLetter, EbsVolumeId, Device, VirtualDevice, VolumeName
```

Führen Sie das Skript wie folgt aus:

```
PS C:\> .\mapping.ps1
```

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe für eine Instance mit einem Root-Volume, zwei EBS-Volumes und zwei Instance-Speicher-Volumes.

```
Disk Partitions DriveLetter EbsVolumeId           Device    VirtualDevice VolumeName
---- ---------- ----------- -----------           ------    ------------- ----------
   0          1 C           vol-03683f1d861744bc7 /dev/sda1 root
   1          1 D           vol-082b07051043174b9 xvdb      N/A
   2          1 E           vol-0a4064b39e5f534a2 xvdc      N/A
   3          1 F           AWS-6AAD8C2AEEE1193F0 Ephemeral N/A           Temporary
 Storage
   4          1 G           AWS-13E7299C2BD031A28 Ephemeral N/A           Temporary
 Storage
```

Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen für Tools für Windows PowerShell auf der Windows-Instance nicht konfiguriert haben, kann das Skript die EBS-Volume-ID nicht abrufen und verwendet N/A in der `EbsVolumeId` Spalte.

Ordnen Sie NVMe Festplatten Volumes zu

Sie können den Befehl Get-Disk verwenden, um Windows-Festplattennummern dem EBS-Volume zuzuordnen. IDs

```
PS C:\> Get-Disk
Number Friendly Name Serial Number                   HealthStatus
 OperationalStatus      Total Size Partition

                      Style
------ ------------ -------------                   ------------
 -----------------      ---------- ----------
3      NVMe Amazo... AWS6AAD8C2AEEE1193F0_00000001.   Healthy              Online
              279.4 GB MBR
4      NVMe Amazo... AWS13E7299C2BD031A28_00000001.   Healthy              Online
              279.4 GB MBR
```

```
2      NVMe Amazo... vol0a4064b39e5f534a2_00000001.   Healthy            Online
                8 GB MBR
0      NVMe Amazo... vol03683f1d861744bc7_00000001.   Healthy            Online
               30 GB MBR
1      NVMe Amazo... vol082b07051043174b9_00000001.   Healthy            Online
                8 GB MBR
```

Sie können den ebsnvme-id Befehl auch ausführen, um NVMe Festplattennummern EBS-Volume IDs - und Gerätenamen zuzuordnen.

```
PS C:\> C:\PROGRAMDATA\Amazon\Tools\ebsnvme-id.exe
Disk Number: 0
Volume ID: vol-03683f1d861744bc7
Device Name: sda1

Disk Number: 1
Volume ID: vol-082b07051043174b9
Device Name: xvdb

Disk Number: 2
Volume ID: vol-0a4064b39e5f534a2
Device Name: xvdc
```

Ordnen Sie auf Amazon EC2 Windows-Instances, die keine NVMe Festplatten sind, Volumes zu

Für Instances, die von einem Windows-AMI gestartet werden, das AWS PV- oder Citrix PV-Treiber verwendet, können Sie die auf dieser Seite beschriebenen Beziehungen verwenden, um Ihre Windows-Festplatten Ihrem Instance-Speicher und Ihren EBS-Volumes zuzuordnen. In diesem Thema wird erklärt, wie Sie die NVMe Nicht-Festplatten anzeigen, die für das Windows-Betriebssystem auf Ihrer Instance verfügbar sind. Außerdem wird gezeigt, wie diese NVMe Nicht-Festplatten den zugrunde liegenden Amazon EBS-Volumes und den Gerätenamen zugeordnet werden, die für die von Amazon verwendeten Blockgerätezuordnungen angegeben wurden. EC2

> **Note**
>
> Wenn das Windows-AMI Red-Hat-PV-Treiber verwendet, können Sie ein Upgrade Ihrer Instance für die Verwendung von Citrix-Treibern durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Upgrade für PV-Treiber”.

Themen

- Listet Nichtfestplatten auf NVMe
- Ordnen Sie NVMe Laufwerke zu, die keine Festplatten sind

Listet Nichtfestplatten auf NVMe

Sie können die Festplatten auf Ihrer Windows-Instanz mithilfe der Datenträgerverwaltung oder finden PowerShell.

Disk Management

So zeigen Sie die Datenträger in Ihrer Windows-Instance an

1. Melden Sie sich per Remotedesktop an Ihrer Windows-Instance an. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.
2. Starten Sie das Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung.

   Klicken Sie in der Aufgabenleiste mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo und wählen Sie anschließend Datenträgerverwaltung aus.
3. Überprüfen Sie die Datenträger. Das Root-Volume ist ein EBS-Volume, das unter `C:\` gemountet ist. Wenn keine weiteren Datenträger angezeigt werden, haben Sie keine zusätzlichen Volumes angegeben, als Sie das AMI erstellt bzw. die Instance gestartet haben.

   Das folgende Beispiel zeigt die verfügbaren Datenträger beim Start einer `m3.medium`-Instance mit einem Instance-Speicher-Volume (Disk 2) und einem zusätzlichen EBS Volume (Disk 1).



4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den grauen Bereich mit der Bezeichnung "Datenträger 1" und wählen Sie dann die Option Eigenschaften. Notieren Sie sich den Wert unter Location (Speicherort) und schlagen Sie ihn in den Tabellen unter Ordnen Sie NVMe Laufwerke zu, die keine Festplatten sind nach. Für den folgenden Datenträger wird als Speicherort z. B. der Wert„Bus Number 0, Target Id 9, LUN 0” angezeigt. Laut der Tabelle für EBS-Volumes lautet der Gerätename für diesen Speicherort `xvdj`.



PowerShell

Das folgende PowerShell Skript listet jede Festplatte sowie den entsprechenden Gerätenamen und das entsprechende Volume auf.

Anforderungen und Einschränkungen

- Erfordert Windows Server 2012 oder höher.
- Erfordert Anmeldedaten, um die EBS-Volume-ID zu erhalten Sie können ein Profil mit den Tools für PowerShell konfigurieren oder der Instanz eine IAM-Rolle zuweisen.
- Unterstützt keine NVMe Volumes.
- Unterstützt keine dynamischen Festplatten.

Connect zu Ihrer Windows-Instanz her und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die PowerShell Skriptausführung zu aktivieren.

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Kopieren Sie das folgende Skript und speichern Sie es unter Ihrer Windows-Instance als `mapping.ps1`.

```
# List the disks
function Convert-SCSITargetIdToDeviceName {
  param([int]$SCSITargetId)
  If ($SCSITargetId -eq 0) {
    return "sda1"
  }
  $deviceName = "xvd"
  If ($SCSITargetId -gt 25) {
    $deviceName += [char](0x60 + [int]($SCSITargetId / 26))
  }
  $deviceName += [char](0x61 + $SCSITargetId % 26)
  return $deviceName
}

[string[]]$array1 = @()
[string[]]$array2 = @()
[string[]]$array3 = @()
[string[]]$array4 = @()

Get-WmiObject Win32_Volume | Select-Object Name, DeviceID | ForEach-Object {
  $array1 += $_.Name
  $array2 += $_.DeviceID
}

$i = 0
While ($i -ne ($array2.Count)) {
  $array3 += ((Get-Volume -Path $array2[$i] | Get-Partition | Get-
Disk).SerialNumber) -replace "_[^ ]*$" -replace "vol", "vol-"
  $array4 += ((Get-Volume -Path $array2[$i] | Get-Partition | Get-
Disk).FriendlyName)
  $i ++
}

[array[]]$array = $array1, $array2, $array3, $array4

Try {
  $InstanceId = Get-EC2InstanceMetadata -Category "InstanceId"
```

```
  $Region = Get-EC2InstanceMetadata -Category "Region" | Select-Object -
ExpandProperty SystemName
}
Catch {
  Write-Host "Could not access the instance Metadata using AWS Get-
EC2InstanceMetadata CMDLet.
Verify you have AWSPowershell SDK version '3.1.73.0' or greater installed and
 Metadata is enabled for this instance." -ForegroundColor Yellow
}
Try {
  $BlockDeviceMappings = (Get-EC2Instance -Region $Region -Instance
 $InstanceId).Instances.BlockDeviceMappings
  $VirtualDeviceMap = (Get-EC2InstanceMetadata -Category
 "BlockDeviceMapping").GetEnumerator() | Where-Object { $_.Key -ne "ami" }
}
Catch {
  Write-Host "Could not access the AWS API, therefore, VolumeId is not available.
Verify that you provided your access keys or assigned an IAM role with adequate
 permissions." -ForegroundColor Yellow
}

Get-disk | ForEach-Object {
  $DriveLetter = $null
  $VolumeName = $null
  $VirtualDevice = $null
  $DeviceName = $_.FriendlyName

  $DiskDrive = $_
  $Disk = $_.Number
  $Partitions = $_.NumberOfPartitions
  $EbsVolumeID = $_.SerialNumber -replace "_[^ ]*$" -replace "vol", "vol-"
  if ($Partitions -ge 1) {
    $PartitionsData = Get-Partition -DiskId $_.Path
    $DriveLetter = $PartitionsData.DriveLetter | Where-object { $_ -notin @("",
 $null) }
    $VolumeName = (Get-PSDrive | Where-Object { $_.Name -in
 @($DriveLetter) }).Description | Where-object { $_ -notin @("", $null) }
  }
  If ($DiskDrive.path -like "*PROD_PVDISK*") {
    $BlockDeviceName = Convert-SCSITargetIdToDeviceName((Get-WmiObject -Class
 Win32_Diskdrive | Where-Object { $_.DeviceID -eq ("\\.\PHYSICALDRIVE" +
 $DiskDrive.Number) }).SCSITargetId)
    $BlockDeviceName = "/dev/" + $BlockDeviceName
```

```
    $BlockDevice = $BlockDeviceMappings | Where-Object { $BlockDeviceName -like "*"
 + $_.DeviceName + "*" }
    $EbsVolumeID = $BlockDevice.Ebs.VolumeId
    $VirtualDevice = ($VirtualDeviceMap.GetEnumerator() | Where-Object { $_.Value -
eq $BlockDeviceName }).Key | Select-Object -First 1
  }
  ElseIf ($DiskDrive.path -like "*PROD_AMAZON_EC2_NVME*") {
    $BlockDeviceName = (Get-EC2InstanceMetadata -Category
 "BlockDeviceMapping")."ephemeral$((Get-WmiObject -Class Win32_Diskdrive | Where-
Object { $_.DeviceID -eq ("\\.\PHYSICALDRIVE" + $DiskDrive.Number) }).SCSIPort - 2)"
    $BlockDevice = $null
    $VirtualDevice = ($VirtualDeviceMap.GetEnumerator() | Where-Object { $_.Value -
eq $BlockDeviceName }).Key | Select-Object -First 1
  }
  ElseIf ($DiskDrive.path -like "*PROD_AMAZON*") {
    if ($DriveLetter -match '[^a-zA-Z0-9]') {
      $i = 0
      While ($i -ne ($array3.Count)) {
        if ($array[2][$i] -eq $EbsVolumeID) {
          $DriveLetter = $array[0][$i]
          $DeviceName = $array[3][$i]
        }
        $i ++
      }
    }
    $BlockDevice = ""
    $BlockDeviceName = ($BlockDeviceMappings | Where-Object { $_.ebs.VolumeId -eq
 $EbsVolumeID }).DeviceName
  }
  ElseIf ($DiskDrive.path -like "*NETAPP*") {
    if ($DriveLetter -match '[^a-zA-Z0-9]') {
      $i = 0
      While ($i -ne ($array3.Count)) {
        if ($array[2][$i] -eq $EbsVolumeID) {
          $DriveLetter = $array[0][$i]
          $DeviceName = $array[3][$i]
        }
        $i ++
      }
    }
    $EbsVolumeID = "FSxN Volume"
    $BlockDevice = ""
    $BlockDeviceName = ($BlockDeviceMappings | Where-Object { $_.ebs.VolumeId -eq
 $EbsVolumeID }).DeviceName
```

```
  }
  Else {
    $BlockDeviceName = $null
    $BlockDevice = $null
  }
  New-Object PSObject -Property @{
    Disk          = $Disk;
    Partitions    = $Partitions;
    DriveLetter   = If ($DriveLetter -eq $null) { "N/A" } Else { $DriveLetter };
    EbsVolumeId   = If ($EbsVolumeID -eq $null) { "N/A" } Else { $EbsVolumeID };
    Device        = If ($BlockDeviceName -eq $null) { "N/A" } Else
 { $BlockDeviceName };
    VirtualDevice = If ($VirtualDevice -eq $null) { "N/A" } Else { $VirtualDevice };
    VolumeName    = If ($VolumeName -eq $null) { "N/A" } Else { $VolumeName };
    DeviceName    = If ($DeviceName -eq $null) { "N/A" } Else { $DeviceName };
  }
} | Sort-Object Disk | Format-Table -AutoSize -Property Disk, Partitions,
 DriveLetter, EbsVolumeId, Device, VirtualDevice, DeviceName, VolumeName
```

Führen Sie das Skript wie folgt aus:

```
PS C:\> .\mapping.ps1
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
Disk  Partitions  DriveLetter   EbsVolumeId            Device      VirtualDevice
 DeviceName              VolumeName
----  ----------  -----------   -----------            ------      -------------
 ----------              ----------
   0           1            C   vol-0561f1783298efedd   /dev/sda1   N/A
 NVMe Amazon Elastic B   N/A
   1           1            D   vol-002a9488504c5e35a   xvdb        N/A
 NVMe Amazon Elastic B   N/A
   2           1            E   vol-0de9d46fcc907925d   xvdc        N/A
 NVMe Amazon Elastic B   N/A
```

Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Windows-Instance nicht angegeben haben, kann das Skript die EBS-Volume-ID nicht erhalten und verwendet N/A in der `EbsVolumeId`-Spalte.

Ordnen Sie NVMe Laufwerke zu, die keine Festplatten sind

Der Blockgerät-Treiber für die Instance weist die tatsächlichen Volume-Namen beim Aufspielen der Volumes zu.

Mappings

- Instance-Speicher-Volumes
- EBS-Datenträger

Instance-Speicher-Volumes

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie die Citrix PV- und AWS PV-Treiber Volumes, die keine NVMe Instanzspeicher sind, Windows-Volumes zuordnen. Die Anzahl der verfügbaren Instance-Speicher-Volumes wird von dem jeweiligen Instance-Typ bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Volumenbeschränkungen für EC2 Instances im Instance-Speicher.

Ort	Gerätename
Bus Number 0, Target ID 78, LUN 0	xvdca
Bus Number 0, Target ID 79, LUN 0	xvdcb
Bus Number 0, Target ID 80, LUN 0	xvdcc
Bus Number 0, Target ID 81, LUN 0	xvdcd
Bus Number 0, Target ID 82, LUN 0	xvdce
Bus Number 0, Target ID 83, LUN 0	xvdcf
Bus Number 0, Target ID 84, LUN 0	xvdcg
Bus Number 0, Target ID 85, LUN 0	xvdch
Bus Number 0, Target ID 86, LUN 0	xvdci
Bus Number 0, Target ID 87, LUN 0	xvdcj
Bus Number 0, Target ID 88, LUN 0	xvdck

Ort	Gerätename
Bus Number 0, Target ID 89, LUN 0	xvdcl

EBS-Datenträger

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie die Citrix PV- und AWS PV-Treiber Nicht-NVMe-EBS-Volumes Windows-Volumes zuordnen.

Ort	Gerätename
Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0	/dev/sda1
Bus Number 0, Target ID 1, LUN 0	xvdb
Bus Number 0, Target ID 2, LUN 0	xvdc
Bus Number 0, Target ID 3, LUN 0	xvdd
Bus Number 0, Target ID 4, LUN 0	xvde
Bus Number 0, Target ID 5, LUN 0	xvdf
Bus Number 0, Target ID 6, LUN 0	xvdg
Bus Number 0, Target ID 7, LUN 0	xvdh
Bus Number 0, Target ID 8, LUN 0	xvdi
Bus Number 0, Target ID 9, LUN 0	xvdj
Bus Number 0, Target ID 10, LUN 0	xvdk
Bus Number 0, Target ID 11, LUN 0	xvdl
Bus Number 0, Target ID 12, LUN 0	xvdm
Bus Number 0, Target ID 13, LUN 0	xvdn
Bus Number 0, Target ID 14, LUN 0	xvdo

Ort	Gerätename
Bus Number 0, Target ID 15, LUN 0	xvdp
Bus Number 0, Target ID 16, LUN 0	xvdq
Bus Number 0, Target ID 17, LUN 0	xvdr
Bus Number 0, Target ID 18, LUN 0	xvds
Bus Number 0, Target ID 19, LUN 0	xvdt
Bus Number 0, Target ID 20, LUN 0	xvdu
Bus Number 0, Target ID 21, LUN 0	xvdv
Bus Number 0, Target ID 22, LUN 0	xvdw
Bus Number 0, Target ID 23, LUN 0	xvdx
Bus Number 0, Target ID 24, LUN 0	xvdy
Bus Number 0, Target ID 25, LUN 0	xvdz

Verhinderung von Schreibfehlern auf Amazon EC2 Linux-Instances

> **Note**
>
> Torn Write Prevention wird nur für Linux-Instances unterstützt.

Torn Write Prevention ist eine Blockspeicherfunktion, die entwickelt wurde AWS , um die Leistung Ihrer I/O-intensiven relationalen Datenbank-Workloads zu verbessern und die Latenz zu reduzieren, ohne die Datenstabilität negativ zu beeinflussen. Relationale Datenbanken, die InnoDB oder XtraDB als Datenbank-Engine verwenden, wie MySQL und MariaDB, profitieren von Torn-Write-Prävention.

In der Regel verwenden relationale Datenbanken, die Seiten verwenden, die größer sind als die Stromausfall-Atomizität des Speichergeräts, Datenprotokollierungsmechanismen, um sich vor fehlerhaften Schreibvorgängen zu schützen. MariaDB und MySQL verwenden einen

Doublewrite-Puffer, um Daten zu protokollieren, bevor sie in Datentabellen geschrieben werden. Bei unvollständigen oder unterbrochenen Schreibvorgängen aufgrund von Betriebssystemabstürzen oder Stromausfällen während Schreibtransaktionen kann die Datenbank die Daten aus dem Doublewrite-Puffer wiederherstellen. Der zusätzliche I/O-Overhead, der mit dem Schreiben in den Doublewrite-Puffer verbunden ist, wirkt sich auf die Datenbankleistung und die Anwendungslatenz aus und reduziert die Anzahl der Transaktionen, die pro Sekunde verarbeitet werden können. Weitere Informationen zu Doublewrite Buffer finden Sie in der Dokumentation zu MariaDB und MySQL.

Beim Schutz vor zerrissenem Schreiben werden Daten in Schreibtransaktionen in den Speicher geschrieben, sodass der all-or-nothingDoubleWrite-Puffer nicht mehr verwendet werden muss. Dadurch wird verhindert, dass bei Betriebssystemabstürzen oder Stromausfällen während Schreibtransaktionen teilweise oder aufgespaltete Daten in den Speicher geschrieben werden. Die Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Transaktionen kann um bis zu 30 Prozent erhöht und die Schreiblatenz um bis zu 50 Prozent verringert werden, ohne die Resilienz Ihrer Workloads zu beeinträchtigen.

Preisgestaltung

Für die Verwendung von Torn-Write-Prävention fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Inhalt

- Blockgrößen zur Verhinderung zerrissener Schreibvorgänge bei Amazon EC2
- Voraussetzungen für die Verwendung von Torn Write Prevention bei Amazon EC2
- Überprüfen Sie die EC2 Amazon-Instance-Unterstützung, um zu verhindern, dass Schreibfehler auftreten
- Konfigurieren Sie Ihren Workload auf Amazon, EC2 um Schreibfehler zu verhindern

Blockgrößen zur Verhinderung zerrissener Schreibvorgänge bei Amazon EC2

Torn-Write-Prävention unterstützt Schreiboperationen für Datenblöcke von 4 KiB, 8 KiB und 16 KiB. Die Startadresse des Datenblocks (Logical Block Address, LBA) muss auf die jeweilige Blockgrenzengröße von 4 KiB, 8 KiB oder 16 KiB ausgerichtet sein. Beispielsweise muss für 16-KiB-Schreibvorgänge der Datenblockstart LBA auf eine Blockgrenzgröße von 16 KiB ausgerichtet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Unterstützung für verschiedene Speicher- und Instance-Typen.

	4-KiB-Blöcke	8-KiB-Blöcke	16-KiB-Blöcke
Instance-Speicher-Volumes	Alle NVMe Instances speichern Volumes, die Instances der aktuellen Generation der I-Familie zugeordnet sind.	i4I-, IM4GN-, IS4Gen-, i7I-, i7Ie- und i8I-Instances, die von Nitro SSD unterstützt werden. AWS	
Amazon-EBS-Volumes	Alle Amazon-EBS-Volumes, die Nitro-basierten Instances zugeordnet sind.		

Um zu überprüfen, ob Ihre Instance und Ihr Volume Torn-Write-Prävention unterstützen, prüfen Sie, ob die Instance Torn-Write-Prävention unterstützt und überprüfen Sie weitere Details wie unterstützte Block- und Grenzgrößen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die EC2 Amazon-Instance-Unterstützung, um zu verhindern, dass Schreibfehler auftreten.

Voraussetzungen für die Verwendung von Torn Write Prevention bei Amazon EC2

Damit Torn-Write-Prävention ordnungsgemäß funktioniert, muss ein I/O-Vorgang die Anforderungen an Größe, Ausrichtung und Grenzen erfüllen, wie in den Feldern `NTWPU`, `NTWGU` und `NTWBU` angegeben. Sie müssen Ihr Betriebssystem so konfigurieren, dass das spezifische Speichersubsystem (Dateisystem, LVM, RAID usw.) keine I/O-Eigenschaften im Speicherstapel verändert, einschließlich Blockzusammenführungen, Splits oder Blockadressverschiebungen, bevor sie an das Gerät übermittelt werden.

Torn-Write-Prävention wurde mit der folgenden Konfiguration getestet:

- Ein Instance-Typ und ein Speichertyp, der die erforderliche Blockgröße unterstützt.
- Amazon Linux 2 mit Kernel-Version 5.10 oder höher.
- ext4 mit `bigalloc` aktiviert und einer Clustergröße von 16 KiB sowie die neuesten ext4-Hilfsprogramme (e2fsprogs 1.46.5 oder höher).
- `O_DIRECT`-Dateizugriffsmodus zur Umgehung des Linux-Kernel-Puffercaches.

> **Note**
>
> Sie müssen die I/O-Zusammenführung für MySQL- und MariaDB-Workloads nicht deaktivieren.

Überprüfen Sie die EC2 Amazon-Instance-Unterstützung, um zu verhindern, dass Schreibfehler auftreten

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu überprüfen, ob Ihre Instance und Ihr Volume die Verhinderung von Schreibfehlern unterstützen, und um die herstellerspezifischen NVMe Namespace-Daten anzuzeigen, die Informationen zum Schutz vor fehlerhaftem Schreiben enthalten.

```
$ sudo nvme id-ns -v device_name
```

> **Note**
>
> Der Befehl gibt die herstellerspezifischen Informationen in Hexadezimalform mit ASCII-Interpretation zurück. Möglicherweise müssen Sie ein ähnliches Tool wie `ebsnvme-id` in Ihre Anwendungen einbauen, das die Ausgabe lesen und analysieren kann.

Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise die herstellerspezifischen NVMe Namespace-Daten zurückgegeben, die Informationen zur Verhinderung von Schreibfehlern enthalten. `/dev/nvme1n1`

```
$ sudo nvme id-ns -v /dev/nvme1n1
```

Wenn Ihre Instance und Ihr Volume die Verhinderung von Schreibfehlern unterstützen, werden die folgenden Informationen zur Verhinderung AWS von Schreibfehlern in den herstellerspezifischen NVMe Namespace-Daten zurückgegeben.

> **Note**
>
> Die Byte in der folgenden Tabelle stellen den Offset in Byte vom Anfang der herstellerspezifischen NVMe Namespace-Daten dar.

Bytes	Beschreibung
0:31	Der Name des Befestigungspunkts des Geräts, z. B. /dev/xvda . Sie geben dies bei der Anfrage für Volumenanhänge an und es kann von der EC2 Amazon-Instance verwendet werden, um einen Symlink zum NVMe Blockgerät (nvmeXn1) zu erstellen.
32:63	Die Volume-ID. Beispiel, vol01234567890abcdef . Dieses Feld kann verwendet werden, um das NVMe Gerät dem angehängten Volume zuzuordnen.
64:255	Für die spätere Verwendung reserviert.
256:257	Größe der Namespace-Torn-Write-Prävention-Einheit (NTWPU, Namespace Torn Write Prevention Unit). Dieses Feld gibt die namespace-spezifischen Größe des Schreibvorgangs an, die bei einem Stromausfall oder einer Fehlerbedingung garantiert automatsch in den NVM geschrieben werden. Dieses Feld ist in logischen Blöcken angegeben, die in Nullwerten dargestellt werden.
258:259	Granularitätsgröße von Namespace Torn Write Prevention (NTWPG). Dieses Feld gibt die namespace-spezifischen Größeninkremente unter NTWPU des Schreibvorgangs an, die bei einem Stromausfall oder einer Fehlerbedingung garantiert atomar in den NVM geschrieben werden. Das heißt, die Größe sollte bei NTWPG * n <= NTWPU liegen, wobei n eine positive Ganzzahl ist. Der Schreibvorgang „LBA-Offset“ muss ebenfalls an dieses Feld angepasst werden. Dieses Feld ist in logischen Blöcken angegeben, die in Nullwerten dargestellt werden.
260:263	Größe der Namespace-Torn-Write-Prävention-Grenze (NTWPB, Namespace Torn Write Prevention Boundary). Dieses Feld gibt die atomare Grenzgröße für diesen Namespace für den Wert NTWPU an. Es ist nicht garantiert, dass Schreibvorgänge in diesen Namespace , die atomare Grenzen überschreiten, bei einem Stromausfall oder einem Fehler automatsch auf die NVM geschrieben werden. Ein Wert von 0h gibt an, dass es keine atomaren Grenzen für Stromausfall- oder Fehlerbedingungen gibt. Alle anderen Werte geben eine Größe in

Bytes	Beschreibung
	Form logischer Blöcke an, die dieselbe Kodierung wie das NTWPU-Feld verwenden.

Konfigurieren Sie Ihren Workload auf Amazon, EC2 um Schreibfehler zu verhindern

Torn-Write-Prävention ist standardmäßig auf unterstützten Instance-Typen mit unterstützten Volumes aktiviert. Sie müssen keine zusätzlichen Einstellungen aktivieren, um Ihr Volume oder Ihre Instance für Torn-Write-Prävention zu aktivieren.

> **Note**
>
> Es gibt keine Auswirkungen auf die Leistung von Workloads, die Torn-Write-Prävention nicht unterstützen. Sie müssen keine Änderungen für diese Workloads vornehmen. Workloads, die Torn-Write-Prävention unterstützen, aber nicht dafür konfiguriert sind, verwenden weiterhin den Doublewrite-Puffer und erhalten keine Leistungsvorteile.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren MySQL- oder MariaDB-Softwarestack so zu konfigurieren, dass der Doublewrite-Puffer deaktiviert und Torn-Write-Prävention verwendet wird:

1. Konfigurieren Sie Ihr Volume für die Verwendung des ext4-Dateisystems mit der BigAlloc Option und legen Sie die Clustergröße auf 4 KiB, 8 KiB oder 16 KiB fest. Die Verwendung BigAlloc mit einer Clustergröße von 4 KiB, 8 KiB oder 16 KiB stellt sicher, dass das Dateisystem Dateien zuordnet, die an der jeweiligen Grenze ausgerichtet sind.

   ```
   $  mkfs.ext4 -O bigalloc -C 4096|8192|16384 device_name
   ```

   > **Note**
   >
   > Für MySQL und MariaDB müssen Sie `-C 16384` verwenden, um die Seitengröße der Datenbank anpassen. Wenn Sie die Zuweisungsgranularität auf einen anderen Wert als ein Vielfaches der Seitengröße festlegen, kann dies zu Zuordnungen führen,

die möglicherweise nicht mit den Grenzen des Speichergeräts zur Verhinderung von fehlerhaften Schreibvorgängen übereinstimmen.

Zum Beispiel:

```
$  mkfs.ext4 -O bigalloc -C 16384 /dev/nvme1n1
```

2. Konfigurieren Sie InnoDB so, dass es die `O_DIRECT`-Flushing-Methode verwendet, und schalten Sie InnoDB-Doublewrite aus. Verwenden Sie Ihren bevorzugten Texteditor, um `/etc/my.cnf` zu öffnen und die `innodb_flush_method`- und `innodb_doublewrite`-Parameter wie folgt zu aktualisieren:

```
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_doublewrite=0
```

Important

Wenn Sie den Logical Volume Manager (LVM) oder eine andere Speichervirtualisierungsschicht verwenden, stellen Sie sicher, dass die Startoffsets der Volumes auf ein Vielfaches von 16 KiB ausgerichtet sind. Dies bezieht sich auf den zugrunde liegenden NVMe Speicher, um die Metadaten-Header und Superblöcke zu berücksichtigen, die von der Speichervirtualisierungsebene verwendet werden. Wenn Sie dem physischen LVM-Volume einen Offset hinzufügen, kann dies zu einer Fehlausrichtung zwischen den Dateisystemzuweisungen und den Offsets des NVMe Geräts führen, wodurch der Schutz vor fehlerhaften Schreibvorgängen zunichte gemacht würde. Weitere Informationen finden Sie unter `--dataalignmentoffset` in der Linux-Handbuchseite.

Anwendungskonsistente Windows-VSS-basierte Amazon-EBS-Snapshots

Mit Run Command können Sie anwendungskonsistente Snapshots aller Amazon EBS-Volumes erstellen, die an Ihre Amazon EC2 Windows-Instances angehängt sind.AWS Systems Manager Der Snapshot-Vorgang erstellt mit dem Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) Backups VSS-fähiger Anwendungen auf EBS-Volume-Ebene. Dazu gehören auch Daten von schwebenden

Transaktionen zwischen diesen Anwendungen und dem Datenträger. Sie müssen Ihre Instances nicht herunterfahren oder trennen, wenn Sie ein Backup aller angefügten Volumes durchführen möchten.

Für die Verwendung von VSS-basierten EBS-Snapshots fallen keine zusätzlichen Kosten an. Sie zahlen nur für die EBS-Snapshots, die durch den Backup-Vorgang erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden mir meine Amazon-EBS-Snapshots in Rechnung gestellt?

> **Note**
>
> Anwendungskonsistente Windows-VSS-basierte Snapshots werden nur mit Windows-Instances unterstützt.

Inhalt

- Was ist -VSS?
- So funktioniert die VSS-basierte Amazon-EBS-Snapshot-Lösung
- Voraussetzungen für die Erstellung von Windows-VSS-basierten EBS-Snapshots
- Erstellen Sie VSS-basierte EBS-Snapshots für Ihre Windows-Instance EC2
- Problembehandlung bei Windows-VSS-basierten EBS-Snapshots
- Verwenden Sie die AWS VSS-Lösung, um Daten für Ihre Instanz wiederherzustellen
- AWS Versionsverlauf der VSS-Lösung

Was ist -VSS?

Volume Shadow Copy Service (VSS) ist eine Sicherungs- und Wiederherstellungstechnologie, die in Microsoft Windows enthalten ist. Es kann Backup-Kopien oder Snapshots von Computerdateien oder Volumes erstellen, während diese verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Volume Shadow Copy Service.

Die folgenden Softwarekomponenten sind an der Erstellung eines anwendungskonsistenten Snapshots beteiligt.

- VSS-Service – Teil des Windows-Betriebssystems
- VSS-Anforderer – Die Software, die die Erstellung von Schattenkopien anfordert

- VSS-Writer – Wird in der Regel als Teil einer Anwendung, wie z. B. SQL Server, bereitgestellt, um einen konsistenten Datensatz für das Backup sicherzustellen
- VSS-Anbieter – Die Komponente, die die Schattenkopien der zugrunde liegenden Volumes erstellt

Die auf Windows VSS basierende Amazon EBS-Snapshot-Lösung besteht aus mehreren Systems Manager (SSM) Run Command-Dokumenten, die die Erstellung von Backups erleichtern, und einem Systems Manager Distributor-Paket*`AwsVssComponents`*, das einen EC2 VSS-Anforderer und einen VSS-Anbieter umfasst. EC2 Das `AwsVssComponents` Paket muss auf EC2 Windows-Instances installiert werden, um anwendungskonsistente Snapshots von EBS-Volumes zu erstellen. Die folgende Abbildung zeigt die Beziehung zwischen diesen Softwarekomponenten.



So funktioniert die VSS-basierte Amazon-EBS-Snapshot-Lösung

Für die Erstellung anwendungskonsistenter, VSS-basierter EBS-Snapshots sind folgende Schritte erforderlich.

1. Arbeiten Sie Voraussetzungen für die Erstellung von Windows-VSS-basierten EBS-Snapshots durch.

2. Geben Sie Parameter für das SSM-Dokument `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` ein und führen Sie dieses Dokument mit Run Command aus. Weitere Informationen finden Sie unter Führen Sie das VssInstallAndSnapshot Befehlsdokument AWSEC2 - aus (empfohlen).
3. Der Windows VSS-Dienst auf Ihrer Instance koordiniert alle laufenden I/O Operationen zur Ausführung von Anwendungen.
4. Das System leert alle I/O Puffer und unterbricht vorübergehend alle Operationen. I/O Die Unterbrechung dauert maximal zehn Sekunden.
5. Während der Unterbrechung erstellt das System Snapshots aller Volumes, die an die Instance angehängt sind.
6. Die Pause wird aufgehoben und I/O der Betrieb wieder aufgenommen.
7. Das System fügt alle neu erstellten Snapshots zu der Liste der EBS-Snapshots hinzu. Das System kennzeichnet alle VSS-basierten EBS-Snapshots, die durch diesen Prozess erfolgreich erstellt wurden, mit:true. AppConsistent
8. Falls Sie eine Wiederherstellung von einem Snapshot aus vornehmen müssen, können Sie hierfür den EBS-Standardvorgang zum Erstellen eines Volumes aus einem Snapshot verwenden oder alle Volumes in einer Instance wiederherstellen, indem Sie ein Beispielskript verwenden. Dieses Verfahren wird in Verwenden Sie die AWS VSS-Lösung, um Daten für Ihre Instanz wiederherzustellen beschrieben.

Voraussetzungen für die Erstellung von Windows-VSS-basierten EBS-Snapshots

Sie können VSS-basierte EBS-Snapshots mit Systems Manager Run Command oder Amazon Data AWS Backup Lifecycle Manager erstellen. Die folgenden Voraussetzungen gelten für alle Lösungen.

Systemanforderungen

Stellen Sie sicher, dass Ihre EC2 Windows-Instance alle Systemanforderungen für die Erstellung von VSS-basierten Snapshots erfüllt, einschließlich unterstützter Versionen des Windows-Betriebssystems, .NET-Frameworks,, und des AgentenPowerShell. AWS Tools for Windows PowerShell AWS Systems Manager

IAM-Berechtigungen

Die IAM-Rolle, die Ihrer Amazon EC2 Windows-Instance zugeordnet ist, muss über die Berechtigung verfügen, anwendungskonsistente Snapshots mit VSS zu erstellen. Um die

erforderlichen Berechtigungen zu gewähren, können Sie die `AWSEC2VssSnapshotPolicy`-verwaltete Richtlinie an Ihr Instance-Profil anhängen.

VSS-Komponenten

Um anwendungskonsistente Snapshots auf Windows-Betriebssystemen zu erstellen, muss das Paket `AwsVssComponents` auf der Instance installiert sein. Das Paket enthält einen EC2 VSS-Agent auf der Instanz, der als VSS-Anforderer fungiert, und einen VSS-Anbieter für EBS-Volumes. EC2

Systemanforderungen

Den Systems Manager Agent installieren

VSS wird vom Systems Manager Agent mithilfe von orchestriert. PowerShell Stellen Sie sicher, dass Sie SSM Agent Version `3.0.502.0` oder höher auf Ihrer Instanz installiert haben. EC2 Wenn Sie bereits eine ältere Version von SSM-Agent verwenden, aktualisieren Sie diese mithilfe von Run Command. Weitere Informationen finden Sie unter Systems Manager für EC2 Amazon-Instances einrichten und Mit SSM Agent auf EC2 Amazon-Instances für Windows Server arbeiten im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.

Anforderungen EC2 für Amazon Windows-Instances

VSS-basierte EBS-Snapshots werden für Instances mit Windows Server 2016 oder höher unterstützt.

.NET Framework-Version

Das `AwsVssComponents`-Paket erfordert .NET Framework der Version `4.6` oder höher. Windows-Betriebssystemversionen vor Windows Server 2016 verwenden standardmäßig eine frühere Version von.NET Framework. Wenn Ihre Instance eine frühere Version von.NET Framework verwendet, müssen Sie Version `4.6` oder höher mit Windows Update installieren.

AWS Tools for Windows PowerShell Version

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Instance AWS Tools for Windows PowerShell Version `3.3.48.0` oder höher ausgeführt wird. Um Ihre Version zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl im PowerShell Terminal der Instance aus.

```
C:\> Get-AWSPowerShellVersion
```

Wenn Sie AWS Tools for Windows PowerShell auf Ihrer Instance ein Update durchführen müssen, finden Sie weitere Informationen unter Installation von AWS Tools for Windows PowerShell im AWS -Tools für PowerShell Benutzerhandbuch.

PowerShell Windows-Version

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Instance die PowerShell Windows-Hauptversion3,4, oder ausgeführt wird5. Um Ihre Version zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl in einem PowerShell Terminal auf der Instance aus.

```
C:\> $PSVersionTable.PSVersion
```

PowerShell Sprachmodus

Stellen Sie sicher, dass für Ihre Instanz der PowerShell Sprachmodus auf eingestellt ist`FullLanguage`. Weitere Informationen finden Sie unter about_Language_Modes in der Microsoft-Dokumentation.

Verwenden Sie eine IAM-verwaltete Richtlinie, um Berechtigungen für VSS-basierte Snapshots zu gewähren

Das Tool AWSEC2VssSnapshotPolicy Mit einer verwalteten Richtlinie kann Systems Manager die folgenden Aktionen auf Ihrer Windows-Instanz ausführen:

- EBS-Snapshots erstellen und markieren
- Amazon Machine Images erstellen und taggen (AMIs)
- Fügen Sie Metadaten wie die Geräte-ID an die von VSS erstellten Snapshot-Standard-Tags an.

Dieses Thema behandelt die Berechtigungsdetails für die verwaltete VSS-Richtlinie und wie Sie sie an die IAM-Rolle Ihres EC2 Instance-Profils anhängen können.

Inhalt

- AWSEC2VssSnapshotPolicy Details zur verwalteten Richtlinie
- Fügen Sie die verwaltete VSS-Snapshot-Richtlinie Ihrer Instance-Profilrolle hinzu

AWSEC2VssSnapshotPolicy Details zur verwalteten Richtlinie

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die Amazon AWS seinen Kunden zur Verfügung stellt. AWS verwaltete Richtlinien dienen dazu, Berechtigungen für allgemeine Anwendungsfälle zu gewähren. Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen nicht ändern. Sie können die Richtlinie jedoch kopieren und als Grundlage für eine vom Kunden verwaltete Richtlinie verwenden, die speziell auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten ist.

Weitere Informationen zu AWS verwalteten Richtlinien finden Sie unter AWS Verwaltete Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

So verwenden Sie die :AWSEC2VssSnapshotPolicyverwaltete Richtlinie: Sie können sie der IAM-Rolle zuordnen, die Ihren EC2 Windows-Instances zugewiesen ist. Diese Richtlinie ermöglicht es der EC2 VSS-Lösung, Tags zu Amazon Machine Images (AMIs) und EBS-Snapshots zu erstellen und hinzuzufügen. Informationen zum Anfügen der Richtlinie finden Sie unter Fügen Sie die verwaltete VSS-Snapshot-Richtlinie Ihrer Instance-Profilrolle hinzu.

Berechtigungen gewährt von AWSEC2VssSnapshotPolicy

Die AWSEC2VssSnapshotPolicyDie Richtlinie umfasst die folgenden EC2 Amazon-Berechtigungen, die es Amazon EC2 ermöglichen, VSS-Snapshots in Ihrem Namen zu erstellen und zu verwalten. Sie können diese verwaltete Richtlinie an die IAM-Instance-Profilrolle anhängen, die Sie für Ihre EC2 Windows-Instances verwenden.

- ec2: CreateTags — Fügen Sie Tags zu EBS-Snapshots hinzu und helfen Ihnen dabei AMIs , die Ressourcen zu identifizieren und zu kategorisieren.
- ec2: DescribeInstanceAttribute — Ruft die EBS-Volumes und die entsprechenden Blockgerätezuordnungen ab, die an die Zielinstanz angehängt sind.
- ec2: CreateSnapshots — Erstellen Sie Snapshots von EBS-Volumes.
- ec2: CreateImage — Erstellen Sie ein AMI aus einer laufenden EC2 Instance.
- ec2: DescribeImages — Ruft die Informationen für EC2 AMIs und die Snapshots ab.
- ec2: DescribeSnapshots — Ermitteln Sie die Erstellungszeit und den Status von Snapshots, um die Anwendungskonsistenz zu überprüfen.

> **Note**
>
> Einzelheiten zu den Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter AWSEC2VssSnapshotPolicyin der Referenz für AWS verwaltete Richtlinien.

Optimieren Sie die Berechtigungen für bestimmte Anwendungsfälle – für Fortgeschrittene

Die `AWSEC2VssSnapshotPolicy`-verwaltete Richtlinie umfasst Berechtigungen für alle Arten, wie Sie VSS-basierte Snapshots erstellen können. Sie können eine benutzerdefinierte Richtlinie erstellen, die nur die Berechtigungen enthält, die Sie benötigen.

Anwendungsfall: AMI erstellen, Anwendungsfall: AWS Backup Dienst verwenden

Wenn Sie ausschließlich `CreateAmi` diese Option verwenden oder wenn Sie VSS-basierte Snapshots nur über den AWS Backup Service erstellen, können Sie die Richtlinienangaben wie folgt optimieren.

- Lassen Sie die durch die folgende Aussage () identifizierten Richtlinienaussagen weg: IDs SIDs
  - `CreateSnapshotsWithTag`
  - `CreateSnapshotsAccessInstance`
  - `CreateSnapshotsAccessVolume`
- Passen Sie die `CreateTagsOnResourceCreation` Aussage wie folgt an:
  - `arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*` aus der Ressource entfernen.
  - `CreateSnapshots` aus dem `ec2:CreateAction` Bedingung entfernen.
- Passen Sie die `CreateTagsAfterResourceCreation` Aussage an, um sie `arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*` aus den Ressourcen zu entfernen.
- Passen Sie die `DescribeImagesAndSnapshots` Aussage an, um sie `ec2:DescribeSnapshots` aus der Aussageaktion zu entfernen.

Anwendungsfall: Nur Snapshot

Wenn Sie die `CreateAmi`-Option nicht verwenden, können Sie die Richtlinienerklärungen wie folgt vereinfachen.

- Lassen Sie die in der folgenden Aussage identifizierten Grundsatzerklärungen weg IDs ()SIDs:

  - `CreateImageAccessInstance`
  - `CreateImageWithTag`
- Passen Sie die `CreateTagsOnResourceCreation` Aussage wie folgt an:
  - `arn:aws:ec2:*:*:image/*` aus der Ressource entfernen.
  - `CreateImage` aus dem `ec2:CreateAction` Bedingung entfernen.
- Passen Sie die `CreateTagsAfterResourceCreation` Aussage an, um sie `arn:aws:ec2:*:*:image/*` aus den Ressourcen zu entfernen.
- Passen Sie die `DescribeImagesAndSnapshots` Aussage an, um sie `ec2:DescribeImages` aus der Aussageaktion zu entfernen.

> **Note**
>
> Um sicherzustellen, dass Ihre benutzerdefinierte Richtlinie erwartungsgemäß funktioniert, empfehlen wir Ihnen, die verwaltete Richtlinie regelmäßig zu überprüfen und Aktualisierungen daran vorzunehmen.

Fügen Sie die verwaltete VSS-Snapshot-Richtlinie Ihrer Instance-Profilrolle hinzu

Um Berechtigungen für VSS-basierte Snapshots für Ihre EC2 Windows-Instanz zu gewähren, können Sie Folgendes anhängen AWSEC2VssSnapshotPolicyverwaltete Richtlinie wie folgt für Ihre Instanzprofilrolle. Es ist wichtig sicherzustellen, dass Ihre Instance alle Systemanforderungen erfüllt.

> **Note**
>
> Um die verwaltete Richtlinie verwenden zu können, muss auf Ihrer Instance die `AwsVssComponents`-Paketversion `2.3.1` oder neuer installiert sein. Informationen zum Versionsverlauf finden Sie unter AwsVssComponents Paketversionen.

1. Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen aus, um eine Liste der IAM-Rollen anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
3. Wählen Sie den Link Rollenname für die Rolle aus, die Ihrer Instance zugeordnet ist. Die Detailseite „Rollen“ wird geöffnet.

4. Um die verwaltete Richtlinie anzuhängen, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Listenfensters die Option Berechtigungen hinzufügen aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Richtlinien anfügen aus.
5. Geben Sie den Namen der Richtlinie in die Suchleiste ein (`AWSEC2VssSnapshotPolicy`), um die Ergebnisse zu optimieren.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der anzuhängenden Richtlinie und wählen Sie anschließend Richtlinie hinzufügen aus.

VSS-Komponentenpaket für Windows VSS-basierte EBS-Snapshots verwalten

Bevor Sie VSS-basierte EBS-Snapshots erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version des VSS-Komponentenpakets auf Ihrer Windows-Instance installiert haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das `AwsVssComponents`-Paket auf einer bestehenden Instance zu installieren:

- (Empfohlen) Führen Sie das VssInstallAndSnapshot Befehlsdokument AWSEC2 - aus (empfohlen). Dies wird bei jeder Ausführung automatisch installiert oder bei Bedarf aktualisiert.
- Installieren Sie die VSS-Komponenten manuell auf einer Windows-Instanz EC2 .
- Aktualisieren Sie das VSS-Komponentenpaket auf Ihrer EC2 Windows-Instance.

Sie können mit EC2 Image Builder auch ein AMI erstellen, das die `aws-vss-components-windows` verwaltete Komponente verwendet, um das `AwsVssComponents` Paket für das Image zu installieren. Die verwaltete Komponente verwendet den AWS Systems Manager Verteiler, um das Paket zu installieren. Nachdem Image Builder das Image erstellt hat, wird auf jeder Instance, die Sie über das zugehörige AMI starten, das VSS-Paket installiert. Weitere Informationen dazu, wie Sie ein AMI mit dem installierten VSS-Paket erstellen können, finden Sie unter Distributor-Paketverwaltete Komponenten für Windows im EC2 Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Installieren Sie die VSS-Komponenten manuell auf einer Windows-Instanz EC2
- Aktualisieren Sie das VSS-Komponentenpaket auf Ihrer EC2 Windows-Instance

Installieren Sie die VSS-Komponenten manuell auf einer Windows-Instanz EC2

Auf Ihrer EC2 Windows-Instanz müssen VSS-Komponenten installiert sein, bevor Sie mit Systems Manager anwendungskonsistente Snapshots erstellen können. Wenn Sie das `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`-Befehlsdokument nicht ausführen, um das Paket jedes Mal automatisch

zu installieren oder zu aktualisieren, wenn Sie anwendungskonsistente Snapshots erstellen, müssen Sie das Paket manuell installieren.

Sie müssen die Installation auch manuell durchführen, wenn Sie beabsichtigen, eine der folgenden Methoden zu verwenden, um anwendungskonsistente Snapshots von Ihrer Instanz zu erstellen. EC2

- Erstellen Sie VSS-Snapshots mit AWS Backup
- VSS-Snapshots mit Amazon Data Lifecycle Manager erstellen

Wenn Sie eine manuelle Installation durchführen müssen, empfehlen wir Ihnen, das neueste AWS VSS-Komponentenpaket zu verwenden, um die Zuverlässigkeit und Leistung anwendungskonsistenter Snapshots auf Ihren Windows-Instances zu verbessern. EC2

> **Note**
>
> Um das Paket `AwsVssComponents` automatisch zu installieren oder zu aktualisieren, wenn Sie anwendungskonsistente Snapshots erstellen, empfehlen wir, dass Sie Systems Manager verwenden, um das Dokument `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Führen Sie das VssInstallAndSnapshot Befehlsdokument AWSEC2 - aus (empfohlen).

Um die VSS-Komponenten auf einer Amazon EC2 Windows-Instance zu installieren, folgen Sie den Schritten für Ihre bevorzugte Umgebung.

Console

So installieren Sie die VSS-Komponenten mit SSM-Distributor

1. Öffnen Sie die AWS Systems Manager Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/systems-manager/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Run Command aus.
3. Wählen Sie Run Command (Befehl ausführen) aus.
4. Wählen Sie für das Befehlsdokument die Schaltfläche neben AWSPackageAWS-Configure.
5. Führen Sie unter Command parameters (Befehlsparameter) die folgenden Schritte aus:
   a. Stellen Sie sicher, dass Action (Aktion) auf Install (Installieren) festgelegt ist.
   b. Geben Sie unter Name `AwsVssComponents` ein.

c. Geben Sie für Version eine Version ein oder lassen Sie das Feld leer, sodass Systems Manager die neueste Version installiert.

6. Identifizieren für Targets (Ziele) die Instances, in denen Sie diese Operation ausführen möchten, indem Sie Tags angeben oder Instances manuell auswählen.

> **Note**
>
> Wenn Sie entscheiden, Instances manuell auszuwählen, und eine von Ihnen erwartete Instance nicht in der Liste enthalten ist, finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung unter Einige meiner Instances fehlen im Benutzerhandbuch zu AWS Systems Manager .

7. Für Other parameters (Weitere Parameter):

   - (Optional) Geben Sie für Comment (Kommentar) Informationen zu diesem Befehl ein.
   - Geben Sie für Timeout (seconds) (Timeout (Sekunden)) in Sekunden an, wie lange gewartet werden soll, bis für die gesamte Befehlsausführung ein Fehler auftritt.

8. (Optional) Für Rate control (Ratenregelung):

   - Geben Sie unter Concurrency (Gleichzeitigkeit) entweder eine Zahl oder einen Prozentsatz für die Instances an, auf denen der Befehl gleichzeitig ausgeführt werden soll.

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie Ziele ausgewählt haben, indem Sie EC2 Amazon-Tags ausgewählt haben und nicht sicher sind, wie viele Instances die ausgewählten Tags verwenden, begrenzen Sie die Anzahl der Instanzen, die das Dokument gleichzeitig ausführen können, indem Sie einen Prozentsatz angeben.

   - Geben Sie unter Error threshold (Schwellenwert-Fehler) an, wann die Ausführung des Befehls auf anderen Instances beendet werden soll, nachdem dafür entweder auf einer bestimmten Anzahl oder einem Prozentsatz von Instances ein Fehler aufgetreten ist. Falls Sie beispielsweise drei Fehler angeben, sendet Systems Manager keinen Befehl mehr, wenn der vierte Fehler empfangen wird. Von Instances, auf denen der Befehl noch verarbeitet wird, werden unter Umständen ebenfalls Fehler gesendet.

9. (Optional) Wenn Sie im Abschnitt Ouput options (Ausgabeoptionen) die Befehlsausgabe in einer Datei speichern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Enable writing to

a S3 bucket (Schreiben in einen S3-Bucket aktivieren). Geben Sie den Bucket und (optional) die Präfixnamen (Ordner) an.

> **Note**
>
> Die S3-Berechtigungen zum Schreiben von Daten in einen S3-Bucket sind die Berechtigungen des der Instance zugewiesenen Instance-Profils und nicht diejenigen des -Benutzers, der diese Aufgabe ausführt. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Instance-Berechtigungen konfigurieren im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.

10. (Optional) Geben Sie Optionen für SNS notifications (SNS-Benachrichtigungen) an.

    Weitere Informationen über das Konfigurieren von Amazon SNS-Benachrichtigungen für Run Command finden Sie unter Konfigurieren von Amazon SNS-Benachrichtigungen für AWS Systems Manager.

11. Wählen Sie Ausführen aus.

AWS CLI

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe von Run Command über die `AwsVssComponents` das AWS CLI-Paket herunterzuladen und auf Ihren Instances zu installieren. Das Paket installiert zwei Komponenten: einen VSS-Anforderer und einen VSS-Anbieter. Das System kopiert diese Komponenten in ein Verzeichnis auf der Instance und registriert die Anbieter-DLL als VSS-Anbieter.

Um das VSS-Paket zu installieren

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die erforderlichen VSS-Komponenten für Systems Manager herunterzuladen und zu installieren.

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --parameters '{"action":["Install"],"name":["AwsVssComponents"]}'
```

PowerShell

Gehen Sie wie folgt vor, um das `AwsVssComponents` Paket mithilfe von Run Command in den Tools für Windows PowerShell herunterzuladen und auf Ihren Instances zu installieren. Das Paket installiert zwei Komponenten: einen VSS-Anforderer und einen VSS-Anbieter. Das System kopiert diese Komponenten in ein Verzeichnis auf der Instance und registriert die Anbieter-DLL als VSS-Anbieter.

Um das VSS-Paket zu installieren

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die erforderlichen VSS-Komponenten für Systems Manager herunterzuladen und zu installieren.

```
Send-SSMCommand `
    -DocumentName "AWS-ConfigureAWSPackage" `
    -InstanceId "i-1234567890abcdef0" `
    -Parameter @{'action'='Install';'name'='AwsVssComponents'}
```

Überprüfen Sie die Signatur auf den AWS VSS-Komponenten

Gehen Sie wie folgt vor, um die Signatur für das `AwsVssComponents`-Paket zu überprüfen.

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.
2. Navigieren Sie zu C:\Program Files\ Amazon\AwsVssComponents.
3. Öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste) für `ec2-vss-agent.exe` und wählen Sie dann Eigenschaften.
4. Navigieren Sie zur Registerkarte Digitale Signaturen und stellen Sie sicher, dass der Name des Signierers „Amazon Web Services Inc.“ lautet.
5. Überprüfen Sie mit den vorherigen Schritten auch die Signatur für `Ec2VssInstaller` und `Ec2VssProvider.dll`.

Aktualisieren Sie das VSS-Komponentenpaket auf Ihrer EC2 Windows-Instance

Wir empfehlen, die VSS-Komponenten immer auf die neueste empfohlene Version zu aktualisieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Komponenten aktualisieren können, wenn eine neue Version des Pakets `AwsVssComponents` veröffentlicht wird.

Update-Methoden

- Sie können die unter beschriebenen Schritte wiederholenInstallieren Sie die VSS-Komponenten manuell auf einer Windows-Instanz EC2 , wenn eine neue Version der AWS VSS-Komponenten veröffentlicht wird.
- Sie können eine Systems-Manager-State-Manager-Zuordnung so konfigurieren, dass neue VSS-Komponenten automatisch heruntergeladen und installiert werden, sobald das Paket `AwsVssComponents` verfügbar ist.
- Sie können das Paket `AwsVssComponents` automatisch installieren oder aktualisieren, wenn Sie anwendungskonsistente Snapshots erstellen und den Systems Manager verwenden, um das Dokument `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` auszuführen.

> **Note**
>
> Wir empfehlen, dass Sie Systems Manager verwenden, um das Dokument mit dem Befehl `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` auszuführen, wodurch das Paket `AwsVssComponents` automatisch installiert oder aktualisiert wird, bevor die anwendungskonsistenten Snapshots erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Führen Sie das VssInstallAndSnapshot Befehlsdokument AWSEC2 - aus (empfohlen).

Um eine Systems-Manager-State-Manager-Zuordnung zu erstellen, folgen Sie den Schritten für Ihre bevorzugte Umgebung.

Console

Wenn Sie eine Systems Manager State Manager-Zuordnung erstellen, gibt es zwei Optionen für die Aktualisierung des `AwsVssComponents` Pakets:

Deinstallieren und erneut installieren

Mit dieser Methode wird das Paket ohne zusätzliche Voraussetzungen heruntergeladen und installiert.

Direktes Update

Dadurch wird ein direktes Update für das Paket durchgeführt, für das die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die SSM-Agent-Version, die auf der Instanz installiert ist, muss Version `3.3.808.0` oder höher sein. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Arbeiten mit SSM Agent auf EC2 Instanzen für Windows Server.
- Falls angegeben, muss die `AwsVssComponents` Paketversion Version `2.5.0` oder höher sein. Frühere Versionen unterstützen kein direktes Update.

> **Note**
>
> Wenn Ihre Instance diese Voraussetzungen nicht erfüllt, schlägt das direkte Update fehl. Verwenden Sie stattdessen die Option Deinstallieren und neu installieren.

So erstellen Sie eine State Manager-Zuordnung

1. Öffnen Sie die AWS Systems Manager Konsole unter https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Statusmanager aus.

   Oder, wenn die Systems Manager-Startseite zuerst geöffnet wird, öffnen Sie den Navigationsbereich und wählen Sie dann State Manager aus.
3. Wählen Sie Create association (Zuordnung erstellen) aus.
4. Geben Sie im Feld Name einen aussagekräftigen Namen ein.
5. Wählen Sie in der Dokumentenliste AWSPackage AWS-Configure aus.
6. Wählen Sie im Abschnitt Parameters (Parameter) die Option Install (Installieren) aus der Liste Action (Aktion) aus.
7. Wählen Sie als Installationstyp entweder Deinstallieren und neu installieren oder Direktes Update aus.
8. Geben Sie im Feld Name `AwsVssComponents` ein. Sie können die Felder Version und Additional Arguments leer lassen.
9. Wählen Sie im Abschnitt Targets (Ziele) eine Option aus.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ziel-Instances mittels Tags auswählen und Tags angeben, die Linux-Instances zugeordnet sind, ist die Zuordnung zwar auf der Windows-Instance

erfolgreich, schlägt jedoch auf den Linux-Instances fehl. Der Gesamtstatus der Zuordnung zeigt Failed (Fehler) an.

10. Wählen Sie im Abschnitt Specify schedule eine Option.
11. Wählen Sie im Abschnitt Advanced options (Erweiterte Optionen) für Compliance severity (Compliance-Schweregrad) einen Schweregrad für die Zuordnung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erfahren Sie mehr über die Einhaltung von Vorschriften durch Verbände. Wählen Sie für Änderungskalender einen vorkonfigurierten Änderungskalender aus. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Systems Manager -Change Calendar.
12. Gehen Sie für Ratenkontrolle wie folgt vor:

    - Geben Sie unter Nebenläufigkeit entweder eine Zahl oder einen Prozentsatz der verwalteten Knoten an, auf denen der Befehl gleichzeitig ausgeführt werden soll.
    - Geben Sie unter Fehlerschwellenwert an, wann die Ausführung des Befehls auf anderen verwalteten Knoten beendet werden soll, nachdem dafür entweder auf einer bestimmten Anzahl oder einem Prozentsatz von Knoten ein Fehler aufgetreten ist.

13. (Optional) Wenn Sie im Abschnitt Ausgabeoptionen die Befehlsausgabe in einer Datei speichern möchten, wählen Sie Schreiben der Ausgabe in S3 aktivieren aus. Geben Sie die Namen für den Bucket und das Präfix (Ordner) in die Textfelder ein.
14. Wählen Sie Create association (Zuordnung erstellen) und dann Close (Schließen) aus. Das System versucht, die Zuordnung auf den Instances zu erstellen und den Status sofort anzuwenden.

> **Note**
>
> Wenn EC2 Instanzen für Windows Server den Status Fehlgeschlagen anzeigen, stellen Sie sicher, dass der SSM-Agent auf der Instanz ausgeführt wird, und stellen Sie sicher, dass die Instanz mit einer AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle für Systems Manager konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung. AWS Systems Manager

AWS CLI

Verwenden Sie den Befehl create-association, um ein Distributor-Paket nach einem Zeitplan zu aktualisieren, ohne die zugehörige Anwendung offline zu nehmen. Nur neue oder aktualisierte Dateien im Paket werden ersetzt.

So erstellen Sie eine State Manager-Zuordnung

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Zuordnung zu erstellen. Der Wert für `--name`, d. h. der Name des Dokuments, ist stets `AWS-ConfigureAWSPackage`. Der folgende Befehl verwendet den Schlüssel `InstanceIds` zur Angabe von Ziel-Instances.

```
aws ssm create-association \
    --name "AWS-ConfigureAWSPackage" \
    --parameters action=Install,installationType="Uninstall and
 reinstall",name=AwsVssComponents \
    --targets Key=InstanceIds,Values=i-1234567890abcdef0,i-000011112222abcde
```

PowerShell

So erstellen Sie eine State Manager-Zuordnung

Verwenden Sie das Cmdlet New- SSMAssociation.

```
New-SSMAssociation `
    -Name "AWS-ConfigureAWSPackage" `
    -Parameter  @{
        "action" = "Install"
        "installationType" = "Uninstall and reinstall"
        "name" = "AwsVssComponents"
    } `
    -Target @{
        "Key" = "InstanceIds"
        "Values" = @("i-1234567890abcdef0", "i-000011112222abcde")
    }
```

Erstellen Sie VSS-basierte EBS-Snapshots für Ihre Windows-Instance EC2

Nachdem Sie alle Voraussetzungen erfüllt habenVoraussetzungen für die Erstellung von Windows-VSS-basierten EBS-Snapshots, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden, um VSS-basierte Snapshots von Ihrer Instance zu erstellen. EC2

AWS Systems Manager Befehlsdokumente

Verwenden Sie Systems-Manager-Befehlsdokumente, um VSS-basierte Snapshots zu erstellen.

Um Backups zu automatisieren, können Sie eine Aufgabe im AWS Systems Manager Wartungsfenster erstellen, die das `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` Befehlsdokument verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Wartungsfenstern (Konsole) im Benutzerhandbuch für AWS Systems Manager .

AWS Backup

Sie können bei der Verwendung ein VSS-Backup erstellen, AWS Backup indem Sie VSS in der Konsole oder CLI aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Creating Windows VSS backups im AWS Backup -Entwicklerhandbuch.

> **Note**
>
> AWS Backup installiert das `AwsVssComponents` Paket nicht automatisch auf Ihrer Instanz. Sie müssen in Ihrer Instance eine manuelle Installation durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie die VSS-Komponenten manuell auf einer Windows-Instanz EC2 .

Amazon Data Lifecycle Manager

Sie können VSS-Snapshots mit Amazon Data Lifecycle Manager erstellen, indem Sie Vor- und Nach-Skripte in Ihren Snapshot-Lebenszyklusrichtlinien aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisieren anwendungskonsistenter Snapshots im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Amazon Data Lifecycle Manager installiert das `AwsVssComponents`-Paket nicht automatisch auf Ihrer Instance. Sie müssen in Ihrer Instance eine manuelle Installation durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie die VSS-Komponenten manuell auf einer Windows-Instanz EC2 .

Verwenden Sie die Systems-Manager-Befehlsdokumente, um VSS-aktivierte Snapshots zu erstellen

Sie können AWS Systems Manager Befehlsdokumente verwenden, um VSS-basierte Snapshots zu erstellen. Im Folgenden werden die verfügbaren Befehlsdokumente und die Laufzeitparameter vorgestellt, die die Dokumente zur Erstellung Ihrer Snapshots verwenden.

Bevor Sie eines der Befehlsdokumente von Systems Manager verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie alle Anforderungen von Voraussetzungen für die Erstellung von Windows-VSS-basierten EBS-Snapshots erfüllt haben.

Themen

- Parameter für VSS-Snapshot-Dokumente von Systems Manager
- VSS-Snapshot-Befehlsdokumente im Systems Manager ausführen

Parameter für VSS-Snapshot-Dokumente von Systems Manager

Die Systems-Manager-Dokumente, die VSS-Snapshots erstellen, verwenden alle die folgenden Parameter, sofern nicht anders angegeben:

AmiName(Zeichenfolge, optional)

Wenn die CreateAmiOption auf gesetzt ist`True`, geben Sie den Namen des AMI an, das das Backup erstellt.

description (Zeichenfolge, optional)

Geben Sie eine Beschreibung für die Snapshots oder das Image an, das dieser Prozess erstellt.

CollectDiagnosticLogs(Zeichenfolge, optional)

Um während der Schritte zur Snapshot- und AMI-Erstellung weitere Informationen zu sammeln, setzen Sie diesen Parameter auf „`True`“. Der Standardwert für diesen Parameter ist „`False`“. Konsolidierte Diagnoseprotokolle werden als `.zip`-Formatarchiv am folgenden Speicherort auf Ihrer Instance gespeichert:

`C:\ProgramData\Amazon\AwsVss\Logs\`*`timestamp`*`.zip`

CopyOnly(Zeichenfolge, optional)

Wenn Sie zusätzlich zu AWS VSS die systemeigene SQL Server-Sicherung verwenden, verhindert die Ausführung einer reinen Kopiersicherung, dass AWS VSS die systemeigene

differenzielle Sicherungskette unterbricht. Um einen Copy-only-Backup-Vorgang durchzuführen, setzen Sie diesen Parameter auf `True`.

Der Standardwert für diesen Parameter ist`False`, was dazu führt, dass AWS VSS einen vollständigen Sicherungsvorgang durchführt.

CreateAmi(Zeichenfolge, optional)

Um ein VSS-fähiges Amazon Machine Image (AMI) zum Sichern Ihrer Instance zu erstellen, setzen Sie diesen Parameter auf `True`. Der Standardwert für diesen Parameter ist `False`, wodurch Ihre Instance stattdessen mit einem EBS-Snapshot gesichert wird.

Weitere Informationen zum Erstellen einer AMI von einer Instance finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

executionTimeout (Zeichenfolge, optional)

Geben Sie die maximale Zeit in Sekunden an, um den Snapshot-Erstellungsprozess auf der Instance auszuführen oder ein AMI aus der Instance zu erstellen. Wenn Sie dieses Timeout erhöhen, kann der Befehl länger warten, bis VSS mit dem Einfrieren beginnt und die Markierung der von ihm erstellten Ressourcen abgeschlossen hat. Dieses Timeout gilt nur für die Schritte zur Snapshot- oder AMI-Erstellung. Der erste Schritt zur Installation oder Aktualisierung des Pakets `AwsVssComponents` ist nicht im Timeout enthalten.

ExcludeBootVolume(Zeichenfolge, optional)

Mit dieser Einstellung werden Boot-Volumes aus dem Sicherungsvorgang ausgeschlossen, wenn Sie Snapshots erstellen. Um Startvolumes aus Ihren Snapshots auszuschließen, legen Sie ExcludeBootVolumeauf `True` und CreateAmiauf `False` fest.

Wenn Sie ein AMI für Ihr Backup erstellen, sollte dieser Parameter auf `False` gesetzt werden. Der Standardwert für diesen Parameter ist `False`.

NoWriters(Zeichenfolge, optional)

Um Anwendungs-VSS-Writer vom Snapshot-Vorgang auszuschließen, setzen Sie diesen Parameter auf `True`. Anwendungs-VSS-Writer auszuschließen kann Ihnen helfen, Konflikte mit VSS-Backup-Komponenten von Drittanbietern zu lösen. Der Standardwert für diesen Parameter ist `False`.

Wenn `SaveVssMetadata` `True` ist, muss dieser Parameter auf `False` gesetzt sein.

SaveVssMetadata(Zeichenfolge, optional)

Um VSS-Metadatendateien bei jedem Snapshot zu speichern, setzen Sie diesen Parameter auf `True`. Der Standardwert ist `False`. VSS-Metadatendateien geben Aufschluss darüber, welche Komponenten oder Writer in einen Backup-Vorgang einbezogen wurden und welche Dateien jeder Komponente zugeordnet sind.

Metadatendateien haben die zugehörige Snapshot-Set-ID im Namen. Sie finden sie an der folgenden Stelle auf Ihrer Instance:

```
C:\ProgramData\Amazon\AwsVss\VssMetadata\
```

Warning

- Das Speichern von VSS-Metadatendateien erfordert die `AwsVssComponents`-Paketversion 2.4.0 oder höher. Wenn auf Ihrer Instance eine frühere Version installiert ist, führt die Einstellung von `SaveVssMetadata` auf `True` dazu, dass die Snapshot-Erstellung fehlschlägt.
- Die Parameter `NoWriters` und `SaveVssMetadata` schließen sich gegenseitig aus. Wenn beide auf `True` gesetzt sind, schlägt die Snapshot-Erstellung fehl.

tags (Zeichenfolge, optional)

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Snapshots und Bilder mit Tags zu versehen, damit Sie Ihre Ressourcen leichter finden und verwalten können, z. B. um Volumes aus einer Liste von Snapshots wiederherzustellen. Das System fügt den `Name`-Schlüssel mit einem leeren Wert hinzu, in dem Sie den Namen angeben können, den Sie auf Ihre ausgegebenen Schnappschüsse oder Bilder anwenden möchten.

Wenn Sie zusätzliche Tags angeben möchten, trennen Sie die einzelnen Tags durch Semikolon. Beispiel, `Key=Environment,Value=Test;Key=User,Value=TestUser1`.

Note

Tag-Schlüssel und -Werte dürfen nur alphanumerische Zeichen und die folgenden Sonderzeichen enthalten:`() ./\-"'@_+:={}`.

Standardmäßig fügt das System die folgenden reservierten Tags für VSS-basierte Snapshots und Bilder hinzu.

- Gerät – Bei VSS-basierten Snapshots ist dies der Gerätename des EBS-Volumes, das der Snapshot erfasst.
- AppConsistent— Dieses Tag weist auf die erfolgreiche Erstellung eines VSS-basierten Snapshots oder AMIs hin.
- AwsVssConfig— Dadurch werden Snapshots identifiziert AMIs , die mit aktiviertem VSS erstellt wurden. Das Tag enthält Metainformationen wie die `AwsVssComponents`-Version und die Snapshot-Set-ID.

> **Warning**
>
> Die Angabe eines dieser reservierten Tags in Ihrer Parameterliste führt zu einem Fehler.

VssVersion(Zeichenfolge, optional)

Sie können nur für das `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot`-Dokument den Parameter `VssVersion` angeben, um eine bestimmte Version des `AwsVssComponents`-Pakets auf Ihrer Instance zu installieren. Lassen Sie diesen Parameter leer, um die empfohlene Standardversion zu installieren.

Wenn die angegebene Version des Pakets `AwsVssComponents` bereits installiert ist, überspringt das Skript den Installationsschritt und fährt mit dem Backup-Schritt fort. Eine Liste der `AwsVssComponents`-Paketversionen und der Betriebsunterstützung finden Sie unter AWS Versionsverlauf der VSS-Lösung.

VSS-Snapshot-Befehlsdokumente im Systems Manager ausführen

Sie können VSS-basierte EBS-Snapshots mit AWS Systems Manager Befehlsdokumenten wie folgt erstellen.

Führen Sie das VssInstallAndSnapshot Befehlsdokument AWSEC2 - aus (empfohlen)

Wenn Sie AWS Systems Manager das `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` Dokument ausführen, führt das Skript die folgenden Schritte aus.

1. Das Skript installiert oder aktualisiert zuerst das Paket `AwsVssComponents` auf Ihrer Instance, je nachdem, ob es bereits installiert ist.

2. Das Skript erstellt die anwendungskonsistenten Snapshots, nachdem der erste Schritt abgeschlossen ist.

Folgen Sie den Schritten für Ihre bevorzugte Umgebung, um das Dokument `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` auszuführen.

Console

VSS-fähige EBS-Snapshots über die Konsole erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Systems Manager Konsole unter https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Befehl ausführen. Hier wird gegebenenfalls eine Liste der Befehle angezeigt, die derzeit in Ihrem Konto ausgeführt werden.
3. Wählen Sie Befehl ausführen aus. Dadurch wird eine Liste von Befehlsdokumenten geöffnet, auf die Sie Zugriff haben.
4. Wählen Sie `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` aus der Liste der Befehlsdokumente aus. Um die Ergebnisse zu optimieren, können Sie den Dokumentnamen ganz oder teilweise eingeben. Sie können auch nach dem Eigentümer, nach Plattformtypen oder nach Tags filtern.

   Wenn Sie ein Befehlsdokument auswählen, werden die Details unter der Liste angezeigt.
5. Wählen Sie `Default version at runtime` aus der Liste der Dokumentversionen.
6. Konfigurieren Sie die Befehlsparameter, um zu definieren, wie `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` das Paket `AwsVssComponents` installieren und mit VSS-Snapshots oder einem AMI sichern soll. Einzelheiten zu den Parametern finden Sie unter Parameter für VSS-Snapshot-Dokumente von Systems Manager.
7. Geben Sie für Zielauswahl Tags an oder wählen Sie Instances manuell, um die Instances zu identifizieren, in denen Sie diesen Vorgang ausführen möchten.

> **Note**
>
> Wenn Sie entscheiden, Instances manuell auszuwählen, und eine von Ihnen erwartete Instance nicht in der Liste enthalten ist, finden Sie Tipps zur Fehlersuche unter Wo sind meine Instances?.

8. Für zusätzliche Parameter zur Definition des Verhaltens von Systems Manager Run Command, wie z. B. die Ratensteuerung, geben Sie Werte ein, wie unter Befehle von der Konsole ausführen beschrieben.
9. Wählen Sie Run (Ausführen) aus.

   Bei Erfolg füllt der Befehl die Liste der EBS-Snapshots mit den neuen Snapshots. Sie können diese Snapshots in der Liste der EBS-Snapshots suchen, indem Sie nach den angegebenen Tags (Markierungen) oder nach `AppConsistent` suchen. Wenn die Befehlsausführung fehlgeschlagen ist, zeigen Sie die Systems Manager-Befehlsausgabe an, um nähere Informationen zum Grund hierfür zu erfahren. Wenn der Befehl erfolgreich abgeschlossen wurde, ein bestimmtes Volume-Backup jedoch fehlgeschlagen ist, können Sie in der Liste der EBS-Volumes nach Informationen zur Problembehebung suchen.

AWS CLI

Sie können die folgenden Befehle in ausführen, AWS CLI um VSS-basierte EBS-Snapshots zu erstellen und den Status Ihrer Snapshot-Erstellung abzurufen.

VSS-basierte Snapshots erstellen

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um VSS-basierte EBS-Snapshots zu erstellen. Um die Snapshots zu erstellen, müssen Sie die Instances mit dem `--instance-ids`-Parameter identifizieren. Weitere Informationen zu andere Parameter, die Sie verwenden können, finden Sie unter Parameter für VSS-Snapshot-Dokumente von Systems Manager.

```
aws ssm send-command \
 --document-name "AWSEC2-VssInstallAndSnapshot" \
 --instance-ids "i-01234567890abcdef" \
 --parameters '{"ExcludeBootVolume":["False"],"description":["Description"],"tags":
["Key=key_name,Value=tag_value"],"VssVersion":[""]}'
```

Bei Erfolg füllt das Befehlsdokument die Liste der EBS-Snapshots mit den neuen Snapshots. Sie können diese Snapshots in der Liste der EBS-Snapshots suchen, indem Sie nach den angegebenen Tags (Markierungen) oder nach `AppConsistent` suchen. Wenn die Befehlsausführung fehlgeschlagen ist, zeigen Sie die -Befehlsausgabe an, um nähere Informationen zum Grund hierfür zu erfahren.

Abrufen des Befehlsstatus

Um den aktuellen Status der Snapshots abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl mit der Befehls-ID aus, die von send-command zurückgegeben wurde.

```
aws ssm get-command-invocation
 --instance-ids "i-01234567890abcdef" \
 --command-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
 --plugin-name "CreateVssSnapshot"
```

PowerShell

Führen Sie die folgenden Befehle mit aus AWS Tools for Windows PowerShell , um VSS-basierte EBS-Snapshots zu erstellen und den aktuellen Laufzeitstatus für die Erstellung Ihrer Ausgabe abzurufen. Geben Sie die in der vorherigen Liste beschriebenen Parameter an, um das Verhalten des Snapshot-Prozesses zu ändern.

Erstellen Sie VSS-basierte EBS-Snapshots mit Tools für Windows PowerShell

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um VSS-basierte EBS-Snapshots zu erstellen oder. AMIs

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWSEC2-VssInstallAndSnapshot" -InstanceId
 "i-01234567890abcdef" -Parameter
 @{'ExcludeBootVolume'='False';'description'='a_description'
 ;'tags'='Key=key_name,Value=tag_value';'VssVersion'=''}
```

Abrufen des Befehlsstatus

Um den aktuellen Status der Snapshots abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl mit der Befehls-ID aus, die von Send-SSMCommand zurückgegeben wurde.

```
Get-SSMCommandInvocationDetail -InstanceId "i-01234567890abcdef" -CommandId
 "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" -PluginName "CreateVssSnapshot"
```

Bei Erfolg füllt der Befehl die Liste der EBS-Snapshots mit den neuen Snapshots. Sie können diese Snapshots in der Liste der EBS-Snapshots suchen, indem Sie nach den angegebenen Tags (Markierungen) oder nach `AppConsistent` suchen. Wenn die Befehlsausführung fehlgeschlagen ist, zeigen Sie die -Befehlsausgabe an, um nähere Informationen zum Grund hierfür zu erfahren.

Führen Sie das Befehlsdokument - aus AWSEC2 CreateVssSnapshot

Folgen Sie den Schritten für Ihre bevorzugte Umgebung, um das Dokument `AWSEC2-CreateVssSnapshot` auszuführen.

Console

VSS-fähige EBS-Snapshots über die Konsole erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Systems Manager Konsole unter https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Befehl ausführen. Hier wird gegebenenfalls eine Liste der Befehle angezeigt, die derzeit in Ihrem Konto ausgeführt werden.
3. Wählen Sie Befehl ausführen aus. Dadurch wird eine Liste von Befehlsdokumenten geöffnet, auf die Sie Zugriff haben.
4. Wählen Sie `AWSEC2-CreateVssSnapshot` aus der Liste der Befehlsdokumente aus. Um die Ergebnisse zu optimieren, können Sie den Dokumentnamen ganz oder teilweise eingeben. Sie können auch nach dem Eigentümer, nach Plattformtypen oder nach Tags filtern.

   Wenn Sie ein Befehlsdokument auswählen, werden die Details unter der Liste angezeigt.
5. Wählen Sie `Default version at runtime` aus der Liste der Dokumentversionen.
6. Konfigurieren Sie die Befehlsparameter, um zu definieren, wie `AWSEC2-CreateVssSnapshot` mit VSS-Snapshots oder einem AMI gesichert werden soll. Einzelheiten zu den Parametern finden Sie unter Parameter für VSS-Snapshot-Dokumente von Systems Manager.
7. Geben Sie für Zielauswahl Tags an oder wählen Sie Instances manuell, um die Instances zu identifizieren, in denen Sie diesen Vorgang ausführen möchten.

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie entscheiden, Instances manuell auszuwählen, und eine von Ihnen erwartete Instance nicht in der Liste enthalten ist, finden Sie Tipps zur Fehlersuche unter Wo sind meine Instances?.
8. Für zusätzliche Parameter zur Definition des Verhaltens von Systems Manager Run Command, wie z. B. die Ratensteuerung, geben Sie Werte ein, wie unter Befehle von der Konsole ausführen beschrieben.
9. Wählen Sie Run (Ausführen) aus.

   Bei Erfolg füllt der Befehl die Liste der EBS-Snapshots mit den neuen Snapshots. Sie können diese Snapshots in der Liste der EBS-Snapshots suchen, indem Sie nach den angegebenen

Tags (Markierungen) oder nach `AppConsistent` suchen. Wenn die Befehlsausführung fehlgeschlagen ist, zeigen Sie die Systems Manager-Befehlsausgabe an, um nähere Informationen zum Grund hierfür zu erfahren. Wenn der Befehl erfolgreich abgeschlossen wurde, ein bestimmtes Volume-Backup jedoch fehlgeschlagen ist, können Sie in der Liste der EBS-Volumes nach Informationen zur Problembehebung suchen.

AWS CLI

Sie können den folgenden Befehl in ausführen, AWS CLI um VSS-basierte EBS-Snapshots zu erstellen.

VSS-basierte Snapshots erstellen

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um VSS-basierte EBS-Snapshots zu erstellen. Um die Snapshots zu erstellen, müssen Sie die Instances mit dem `--instance-ids`-Parameter identifizieren. Weitere Informationen zu andere Parameter, die Sie verwenden können, finden Sie unter Parameter für VSS-Snapshot-Dokumente von Systems Manager.

```
aws ssm send-command \
 --document-name "AWSEC2-CreateVssSnapshot" \
 --instance-ids "i-01234567890abcdef" \
 --parameters '{"ExcludeBootVolume":["False"],"description":["Description"],"tags":
["Key=key_name,Value=tag_value"]}'
```

Bei Erfolg füllt das Befehlsdokument die Liste der EBS-Snapshots mit den neuen Snapshots. Sie können diese Snapshots in der Liste der EBS-Snapshots suchen, indem Sie nach den angegebenen Tags (Markierungen) oder nach `AppConsistent` suchen. Wenn die Befehlsausführung fehlgeschlagen ist, zeigen Sie die -Befehlsausgabe an, um nähere Informationen zum Grund hierfür zu erfahren.

PowerShell

Führen Sie den folgenden Befehl mit aus, AWS Tools for Windows PowerShell um VSS-basierte EBS-Snapshots zu erstellen.

Erstellen Sie VSS-basierte EBS-Snapshots mit Tools für Windows PowerShell

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um VSS-basierte EBS-Snapshots zu erstellen. Um die Snapshots zu erstellen, müssen Sie die Instances mit dem `InstanceId`-Parameter identifizieren. Sie können mehr als eine Instance angeben, für die Snapshots erstellt werden. Weitere

Informationen zu andere Parameter, die Sie verwenden können, finden Sie unter Parameter für VSS-Snapshot-Dokumente von Systems Manager.

```
Send-SSMCommand -DocumentName AWSEC2-CreateVssSnapshot -InstanceId
 "i-01234567890abcdef" -Parameter
 @{'ExcludeBootVolume'='False';'description'='a_description'
 ;'tags'='Key=key_name,Value=tag_value'}
```

Bei Erfolg füllt der Befehl die Liste der EBS-Snapshots mit den neuen Snapshots. Sie können diese Snapshots in der Liste der EBS-Snapshots suchen, indem Sie nach den angegebenen Tags (Markierungen) oder nach `AppConsistent` suchen. Wenn die Befehlsausführung fehlgeschlagen ist, zeigen Sie die -Befehlsausgabe an, um nähere Informationen zum Grund hierfür zu erfahren. Wenn der Befehl erfolgreich abgeschlossen wurde, ein bestimmtes Volume-Backup jedoch fehlgeschlagen ist, können Sie in der Liste der EBS-Snapshots nach Informationen zur Problembehebung suchen.

Führen Sie Befehlsdokumente für einen Windows-Failover-Cluster mit gemeinsam genutztem EBS-Speicher aus

Sie können jedes der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Befehlszeilenverfahren verwenden, um einen VSS-basierten Snapshot zu erstellen. Das Befehlsdokument (`AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` oder `AWSEC2-CreateVssSnapshot`) muss auf dem Primärknoten in Ihrem Cluster ausgeführt werden. Das Dokument schlägt auf den sekundären Knoten fehl, da sie keinen Zugriff auf die gemeinsam genutzten Festplatten haben. Wenn sich Ihr primärer und sekundärer Knoten dynamisch ändern, können Sie das Dokument „Befehl AWS Systems Manager ausführen“ auf mehreren Knoten ausführen und erwarten, dass der Befehl auf dem primären Knoten erfolgreich ist und auf sekundären Knoten fehlschlägt.

> **Note**
>
> Um Backups zu automatisieren, können Sie eine Aufgabe im AWS Systems Manager Wartungsfenster erstellen, die das `AWSEC2-VssInstallAndSnapshot` Dokument verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Wartungsfenstern (Konsole) im Benutzerhandbuch für AWS Systems Manager .

Problembehandlung bei Windows-VSS-basierten EBS-Snapshots

Bevor Sie andere Schritte zur Fehlerbehebung ausprobieren, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Details zu überprüfen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Voraussetzungen für die Erstellung von Windows-VSS-basierten EBS-Snapshots erfüllt haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Support von Windows-Betriebssystemversionen des `AwsVssComponents`-Pakets für Ihr Betriebssystem verwenden. Das von Ihnen beobachtete Problem wurde möglicherweise in neueren Versionen behoben.

Themen

- Protokolldateien prüfen
- Zusätzliche Diagnoseprotokolle sammeln
- VSS auf Instances mit konfiguriertem Proxy verwenden
- Fehler: Zeitüberschreitung bei der Thaw-Pipe-Verbindung, Fehler beim Thaw, Zeitüberschreitung beim Warten auf VSS Freeze oder andere Zeitüberschreitungsfehler
- Fehler: Methode kann nicht aufgerufen werden. Der Methodenaufruf wird in diesem Sprachmodus nur für Kerntypen unterstützt.

Protokolldateien prüfen

Wenn beim Erstellen von VSS-basierten EBS-Snapshots Probleme auftreten oder Fehlermeldungen angezeigt werden, können Sie die Befehlsausgabe in der Systems-Manager-Konsole anzeigen.

Für Systems-Manager-Dokumente, die VSS-Snapshots erstellen, können Sie den `CollectDiagnosticLogs`-Parameter zur Laufzeit auf „`True`“ setzen. Wenn der `CollectDiagnosticLogs`-Parameter auf „`True`“ gesetzt ist, sammelt VSS zusätzliche Protokolle, um das Debuggen zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Diagnoseprotokolle sammeln.

Wenn Sie Diagnoseprotokolle sammeln, speichert das Systems-Manager-Dokument sie auf Ihrer Instance am folgenden Ort: `C:\ProgramData\Amazon\AwsVss\Logs\`*`timestamp`*`.zip`. Der Standardwert für den Parameter `CollectDiagnosticLogs` ist „`False`“.

> **Note**
>
> Wenn Sie zusätzliche Hilfe beim Debuggen benötigen, können Sie die `.zip` Datei an Support senden.

Die folgenden zusätzlichen Protokolle sind verfügbar, unabhängig davon, ob Sie Diagnoseprotokolle sammeln oder nicht:

- `%ProgramData%\Amazon\SSM\InstanceData\`*`InstanceID`*`\document\orchestration\`*`SSMCommandID`*`\awsrunPowerShellScript\runPowerShellScript\stdout`
- `%ProgramData%\Amazon\SSM\InstanceData\`*`InstanceID`*`\document\orchestration\`*`SSMCommandID`*`\awsrunPowerShellScript\runPowerShellScript\stderr`

Sie können auch die Windows-Anwendung Event Viewer öffnen und Windows Logs (Windows-Protokolle), Application (Anwendung) auswählen, um zusätzliche Protokolle anzuzeigen. Um Ereignisse speziell vom EC2 Windows VSS Provider und vom Volume Shadow Copy Service zu sehen, filtern Sie nach Quelle nach den Begriffen **`Ec2VssSoftwareProvider`** und. **`VSS`**

Wenn Sie Systems Manager mit VPC-Endpunkten verwenden und die Send-Command-API-Aktion von Systems Manager (Befehl ausführen in der Konsole) fehlgeschlagen ist, stellen Sie sicher, dass Sie den folgenden Endpunkt korrekt konfiguriert haben: com.amazonaws. ***`region`***.ec2.

Wenn der EC2 Amazon-Endpunkt nicht definiert ist, schlägt der Aufruf zur Aufzählung angehängter EBS-Volumes fehl, was dazu führt, dass der Systems Manager Manager-Befehl fehlschlägt. Weitere Informationen zum Einrichten von VPC-Endpunkten mit Systems Manager finden Sie unter Erstellen eines Virtual Private Cloud-Endpunkts im Benutzerhandbuch für AWS Systems Manager .

Zusätzliche Diagnoseprotokolle sammeln

Um zusätzliche Diagnoseprotokolle zu sammeln, wenn Sie das VSS-Snapshot-Dokument mit dem Sendebefehl von Systems Manager ausführen, setzen Sie den `CollectDiagnosticLogs`-Eingabeparameter zur Laufzeit auf „`True`“. Wir empfehlen Ihnen, diesen Parameter bei der Problembehandlung auf „`True`“ festzulegen.

Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten, um ein Befehlszeilenbeispiel anzuzeigen.

AWS CLI

Im folgenden Beispiel wird das `AWSEC2-CreateVssSnapshot`-Systems-Manager-Dokument in der AWS CLI ausgeführt:

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWSEC2-CreateVssSnapshot" \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --parameters '{"description":["Example - create diagnostic logs at
 runtime."],"tags":["Key=tag_name,Value=tag_value"],"CollectDiagnosticLogs":
["True"]}'
```

PowerShell

Im folgenden Beispiel wird das `AWSEC2-CreateVssSnapshot` Systems Manager Manager-Dokument ausgeführt in PowerShell:

```
Send-SSMCommand `
    -DocumentName "AWSEC2-CreateVssSnapshot" `
    -InstanceId "i-1234567890abcdef0" `
    -Parameter @{'description'='Example - create diagnostic logs at
 runtime.';'tags'='Key=tag_name,Value=tag_value';'CollectDiagnosticLogs'='True'}
```

VSS auf Instances mit konfiguriertem Proxy verwenden

Wenn bei der Erstellung von VSS-basierten EBS-Snapshots auf Instances, die einen Proxy verwenden, um EC2 Endpunkte zu erreichen, Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Einstellungen auf Ihrer Instance:

- Stellen Sie sicher, dass der Proxy so konfiguriert ist, dass die EC2 Dienstendpunkte in der Region und im IMDS der Instanz erreichbar sind, indem er als SYSTEM ausgeführt wird. AWS Tools for Windows PowerShell
- Um die Verwendung des vom System konfigurierten WinHTTP-Proxys zu unterstützen, stellen Sie sicher, dass Sie die neueste `AwsVssComponents`-Version auf Ihrer Instance installiert haben. Weitere Informationen zum Konfigurieren des WinHTTP-Proxys finden Sie unter Netsh-Befehle für Windows Hypertext Transfer Protocol (WINHTTP) auf der Microsoft-Website.

Fehler: Zeitüberschreitung bei der Thaw-Pipe-Verbindung, Fehler beim Thaw, Zeitüberschreitung beim Warten auf VSS Freeze oder andere Zeitüberschreitungsfehler

Beim EC2 Windows VSS Provider kann es aufgrund von Aktivitäten oder Diensten auf der Instanz zu einem Timeout kommen, sodass VSS-basierte Snapshots nicht rechtzeitig ausgeführt werden können. Das Windows VSS Framework bietet ein nicht konfigurierbares 10-Sekunden-Fenster, in dem die Kommunikation mit dem Dateisystem unterbrochen wird. Während dieser Zeit erstellt `AWSEC2-CreateVssSnapshot` Snapshots Ihrer Volumes.

Die folgenden Probleme können dazu führen, dass der EC2 Windows VSS Provider während eines Snapshots auf Zeitlimits stößt:

- I/O Zu viel Volumen
- Langsame Reaktionsfähigkeit der EC2 API auf der Instance
- Fragmentierte Volumes
- Inkompatibilität mit einigen Antivirensoftwares
- Probleme mit einem VSS Application Writer
- Wenn die Modulprotokollierung für eine große Anzahl von PowerShell Modulen aktiviert ist, kann dies dazu führen, dass PowerShell Skripts langsam ausgeführt werden

Die meisten Zeitüberschreitungsprobleme, die bei der Ausführung des `AWSEC2-CreateVssSnapshot`-Befehlsdokuments auftreten, hängen damit zusammen, dass die Workload auf der Instance zum Zeitpunkt der Sicherung zu hoch ist. Die folgenden Aktionen können Ihnen dabei helfen, einen erfolgreichen Snapshot zu erstellen:

- Wiederholen Sie den Befehl `AWSEC2-CreateVssSnapshot`, um zu sehen, ob der Snapshot-Versuch erfolgreich ist. Wenn der Wiederholungsversuch in einigen Fällen erfolgreich ist, kann das Reduzieren der Instance-Last Snapshots erfolgreicher machen.
- Warten Sie eine Weile, bis der Workload der Instance abnimmt, und wiederholen Sie den Befehl `AWSEC2-CreateVssSnapshot`. Alternativ können Sie Snapshots versuchen, wenn bekannt ist, dass die Instance unter geringem Stress steht.
- Versuchen Sie VSS-Snapshots, wenn die Antivirensoftware auf dem System ausgeschaltet ist. Wenn das Problem dadurch behoben wird, lesen Sie die Anweisungen der Antivirensoftware und konfigurieren Sie sie so, dass VSS-Snapshots zulässig sind.

- Wenn Ihr Konto in derselben Region, in der Sie einen Snapshot ausführen, eine große Anzahl von EC2 Amazon-API-Aufrufen enthält, kann die API-Drosselung die Snapshot-Vorgänge verzögern. Verwenden Sie das neueste `AwsVssComponents`-Paket, um die Auswirkungen der Drosselung zu reduzieren. Dieses Paket nutzt die EC2 `CreateSnapshots` API-Aktion, um die Anzahl mutierender Aktionen wie das Erstellen und Markieren von Snapshots pro Volume zu reduzieren.
- Wenn Sie mehrere `AWSEC2-CreateVssSnapshot`-Befehlsskripte gleichzeitig ausführen, können Sie die folgenden Schritte unternehmen, um Gleichzeitigkeitsprobleme zu verringern.
  - Erwägen Sie die Planung von Snapshots in Zeiten geringerer API-Aktivität.
  - Wenn Sie Run Command in der Systems-Manager-Konsole (oder SendCommand in der API) verwenden, um das Befehlsskript auszuführen, können Sie die Systems-Manager-Ratensteuerung verwenden, um die Gleichzeitigkeit zu reduzieren.

    Sie können auch Systems Manager-Ratensteuerungen verwenden, um die Parallelität von Diensten wie AWS Backup denen zu reduzieren, die Systems Manager zur Ausführung des Befehlsskripts verwenden.
- Führen Sie den Befehl `vssadmin list writers` in einer Shell aus und prüfen Sie, ob er Fehler im Feld Last error (Letzter Fehler) für alle Autoren auf dem System meldet. Wenn Autoren einen time out (Timeout)-Fehler melden, sollten Sie Snapshots erneut versuchen, Snapshots erneut zu versuchen, wenn die Instance weniger belastet ist.
- Wenn Sie kleinere Instance-Typen wie *`t2 | t3 | t3a`* .nano oder *`t2 | t3 | t3a`* .micro verwenden, kann es aufgrund von Speicher- und CPU-Einschränkungen zu Timeouts kommen. Die folgenden Aktionen können dazu beitragen, Timeout-Probleme zu reduzieren.
  - Versuchen Sie, speicher- oder CPU-intensive Anwendungen zu schließen, bevor Sie Snapshots erstellen.
  - Versuchen Sie, Snapshots in Zeiten mit geringerer Instance-Aktivität zu erstellen.

Fehler: Methode kann nicht aufgerufen werden. Der Methodenaufruf wird in diesem Sprachmodus nur für Kerntypen unterstützt.

Dieser Fehler tritt auf, wenn der PowerShell Sprachmodus nicht auf eingestellt ist. `FullLanguage` Das `AWSEC2-CreateVssSnapshot` SSM-Dokument muss PowerShell für den `FullLanguage` Modus konfiguriert werden.

Um den Sprachmodus zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl auf der Instanz in einer PowerShell Konsole aus:

```
$ExecutionContext.SessionState.LanguageMode
```

Weitere Informationen über Sprachmodi finden Sie unter about_Language_Modes in der Microsoft-Dokumentation.

Verwenden Sie die AWS VSS-Lösung, um Daten für Ihre Instanz wiederherzustellen

Sie können EBS-Volumes für eine Windows-Instanz aus VSS-basierten Snapshots wiederherstellen, die mit der VSS-Lösung erstellt wurden. AWS Wenn Ihre AWS VSS-Lösungssnapshots Backups einer Microsoft SQL Server-Datenbank enthalten, können Sie die Datenbank mithilfe des `AWSEC2-RestoreSqlServerDatabaseWithVss` AWS Systems Manager Automation-Runbooks wiederherstellen.

Das Runbook zur Datenbankwiederherstellung automatisiert den gesamten Wiederherstellungsprozess, einschließlich der Erstellung von Volumes aus den Snapshots und deren Anfügung an die Instanz. Bei der Automatisierung wird die Datenbank mithilfe der VSS-Technologie wiederhergestellt, sodass Sie die Datenbank wiederherstellen können, ohne Ihre SQL Server-Anwendung zu beenden oder aktive Verbindungen zu trennen.

Ausführliche Anweisungen zur Verwendung des Microsoft SQL Server-Datenbank-Runbooks finden Sie unter Wiederherstellung aus VSS-basierten Snapshots im Microsoft SQL Server on EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Passen Sie ein Skript an, um EBS-Volumes aus Snapshots von VSS-Lösungen wiederherzustellen AWS

Sie können das `RestoreVssSnapshotSampleScript.ps1` Skript als Modell verwenden, um Ihr eigenes benutzerdefiniertes Skript zu erstellen, das EBS-Volumes aus AWS Snapshots von VSS-Lösungen wiederherstellt. Das Beispielskript führt die folgenden Aufgaben aus:

- Anhalten einer Instance
- Entfernen aller vorhandenen Laufwerke aus der Instance (mit Ausnahme des Stamm-Volumes, wenn es ausgeschlossen wurde)
- Erstellen neuer Volumes von den Snapshots
- Anfügen der Volumes an die Instance mithilfe des Geräte-ID-Tags (Markierung) auf dem Snapshot
- Neustart der Instance

> **Important**
>
> Das folgende Skript trennt alle Volumes ab, die einer Instance angefügt sind, und erstellt dann neue Volumes von einem Snapshot. Stellen Sie sicher, dass Sie die Instance ordnungsgemäß gesichert haben. Die alten Volumes werden nicht gelöscht. Wenn Sie möchten, können Sie das Skript bearbeiten, um die alten Volumes zu löschen.

So stellen Sie Volumes aus VSS-fähigen EBS-Snapshots wieder her

1. Laden Sie die RestoreVssSnapshotSampleScriptZIP-Datei herunter und extrahieren Sie den Inhalt der Datei.
2. Öffnen Sie `RestoreVssSnapshotSampleScript.ps1` in einem Texteditor und bearbeiten Sie den Beispielaufruf am Ende des Skripts mit einer gültigen EC2 Instanz-ID und einer EBS-Snapshot-ID. Führen Sie dann das Skript von aus. PowerShell

AWS Versionsverlauf der VSS-Lösung

Diese Seite enthält Versionshinweise für das AWS VSS-Komponentenpaket nach Version sowie die Anforderungen an die Komponenten- und Skriptversion für jede unterstützte Version von Windows Server.

Themen

- AwsVssComponents Paketversionen
- Support von Windows-Betriebssystemversionen

AwsVssComponents Paketversionen

In der folgenden Tabelle werden die veröffentlichten Versionen des AWS VSS-Komponentenpakets beschrieben.

Version	Details	Datum der Veröffentlichung	Herunterladbar
2.5.1		13. März 202	Ja

Version	Details	Datum der Veröffentlichung	Herunterladbar
	Es wurde ein Fall behoben, bei dem die Wiederherstellung der SQL-Datenbank fehlschlagen konnte, wenn der Zieldatenbankparameter angegeben wurde.		
2.5.0	• Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, VSS-Metadatendateien zu lesen und eine Microsoft SQL Server-Datenbank auf der Instanz wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederherstellung aus VSS-basierten Snapshots im Microsoft SQL Server on EC2 Amazon-Benutzerhandbuch. • Unterstützung für die Option „In-Place-Update“ bei der Installation oder Aktualisierung des Pakets hinzugefügt. `AwsVssComponents`	17. Januar 2025	Ja
2.4.0	Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, VSS-Metadatendateien bei der Snapshot-Erstellung zu speichern. Informationen zur Aktivierung dieser Funktion finden Sie SaveVssMetadata unterParameter für VSS-Snapshot-Dokumente von Systems Manager.	7. Oktober 2024	Ja
2.3.3	Der VSS-Agent wurde aktualisiert, um sicherzustellen, dass der `Ec2VssProvider` bei der Snapshot-Erstellung verwendet wird.	25. Juni 2024	Ja
2.3.2	Es wurde ein Fall behoben, bei dem die Registrierung des VSS-Anbieters bei der Deinstallation nicht entfernt wurde.	9. Mai 2024	Ja

Version	Details	Datum der Veröffentlichung	Herunterladbar
2.3.1	Es wurde ein neues Standard-Tag `AwsVssConfig` zur Identifizierung von Snapshots hinzugefügt, die von AMIs AWS VSS erstellt wurden.	7. März 2024	Ja
2.2.1	• Unterstützung für die Verwendung der `DescribeInstanceAttribute` -API hinzugefügt. • Fehlerbehebungen und verbesserte Zuverlässigkeit. • Veraltete Unterstützung für Windows Server 2012 und 2012 R2. AWS Die Installation der Version 2.2.1 der VSS-Komponenten auf Windows Server 2012 und 2012 R2 schlägt fehl. AWS Die Version 2.1.0 der VSS-Komponenten ist die letzte Version, die Windows Server 2012 und 2012 R2 unterstützt.	18. Januar 2(	Ja
2.1.0	Unterstützung für die Verwendung der `CreateSnapshots` -API hinzugefügt.	6. November	Ja
2.0.1	Unterstützung für die Verwendung der WinHTTP-Proxy-Einstellungen hinzugefügt.	26. Oktober 2023	Nein
2.0.0	Der AWS VSS-Komponente wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Snapshots zu erstellen AMIs, was die Kompatibilität mit PowerShell Modulprotokollierung, Skriptblockprotokollierung und Transkriptionsfunktionen ermöglicht.	28. April 202	Nein

Version	Details	Datum der Veröffentlichung	Herunterladbar
1.3.2.0	Es wurde ein Fall behoben, bei dem ein Installationsfehler nicht korrekt gemeldet wurde.	10. Mai 2022	Nein
1.3.1.0	• Snapshots, die auf Domain-Controllern im Zusammenhang mit einem NTDS-VSS Schreiber-Protokollierungsfehler fehlgeschlagen sind, wurden behoben. • Es wurde ein VSS-Agent-Fehler beim Deinstallieren von Version 1.0 des VSS-Anbieters behoben.	6. Februar 2020	Ja
1.3.00	• Verbesserte Protokollierung durch Reduzierung unerwünschter Ausführlichkeit. • Es wurden Regionalisierungsprobleme während der Installation behoben. • Es wurden Rückgabecodes für einige Anbieter-Registrierungsfehlerbedingungen korrigiert. • Es wurden verschiedene Installationsprobleme behoben.	19. März 2019	Nein
1.2.00	• Dem Agenten wurden Befehlszeilenparameter `-nw` (no-writers) und `-copy` (copy-only) hinzugefügt. • EventLog Fehler behoben, die durch unsachgemäße Aufrufe zur Speicherzuweisung verursacht wurden.	15. Novembe	Nein

Version	Details	Datum der Veröffentlichung	Herunterladbar
1.1	AWS VSS-Komponenten wurden behoben, die fälschlicherweise als standardmäßiger Windows-Backup- und Wiederherstellungsanbieter verwendet wurden.	12. Dezember 2017	Nein
1,0	Erstversion.	20. November 2017	Nein

Support von Windows-Betriebssystemversionen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Versionen der AWS VSS-Lösung Sie auf jeder Version von Windows Server bei Amazon EC2 ausführen sollten.

Windows Server Version	AwsVssComponents Version	AWSEC2-VssInstallAndSnapshot Versionsname	AWSEC2-CreateVssSnapshot Versionsname
Windows Server 2025	default	default	default
Windows Server 2022	default	default	default
Windows Server 2019	default	default	default
Windows Server 2016	default	default	default

Windows Server Version	AwsVssComponents Version	AWSEC2-VssInstallAndSnapshotVersionsname	AWSEC2-CreateVssSnapshotVersionsname
Windows Server 2012 R2	2.1.0	Nicht unterstützt	2012R2
Windows Server 2012	2.1.0	Nicht unterstützt	2012R2
Windows Server 2008 R2	1.3.1.0	Nicht unterstützt	2008R2

Objektspeicher, Dateispeicher und Datei-Caching bei Amazon EC2

Der Cloud-Datenspeicher ist eine Methode zur Speicherung von Daten in der Cloud, die Servern und Anwendungen den Zugriff auf Daten über gemeinsam genutzte Dateisysteme ermöglicht. Dank dieser Kompatibilität eignet sich der Cloud-Datenspeicher ideal für Workloads, die auf gemeinsam genutzten Dateisystemen basieren und ermöglicht zudem eine einfache Integration ohne Codeänderungen.

Es gibt viele Dateispeicherlösungen, angefangen von einem Dateiserver mit einem Knoten auf einer Recheninstanz, der Blockspeicher als Grundlage ohne Skalierbarkeit oder geringe Redundanzen zum Schutz der Daten verwendet, über eine do-it-yourself Cluster-Lösung bis hin zu einer vollständig verwalteten Lösung. Im folgenden Inhalt werden einige der Speicherdienste vorgestellt, die von AWS zur Verwendung mit EC2 Amazon-Instances bereitgestellt werden.

Inhalt

- Verwenden Sie Amazon S3 mit EC2 Amazon-Instances
- Verwenden Sie Amazon EFS mit Amazon EC2 Linux-Instances
- Amazon FSx mit EC2 Amazon-Instances verwenden
- Amazon File Cache mit EC2 Amazon-Instances verwenden

Verwenden Sie Amazon S3 mit EC2 Amazon-Instances

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ist ein Objektspeicherservice, der branchenführende Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit, Sicherheit und Leistung bietet. Sie können Amazon S3 verwenden, um beliebige Datenmengen für eine Reihe von Anwendungsfällen wie Data Lakes, Websites, Backups und Big-Data-Analysen von einer EC2 Amazon-Instance oder von überall im Internet zu speichern und abzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Amazon S3?

Objekte sind die Grundeinheiten, die in Amazon S3 gespeichert sind. Jedes in Amazon S3 gespeicherte Objekt ist in einem Bucket enthalten. Buckets organisieren den Amazon S3-Namespace auf der höchsten Ebene und ermitteln das für die Speicherung verantwortliche Konto. Amazon-S3-Buckets sind ähnlich wie Internet-Domain-Namen. Die in den Buckets gespeicherten Objekte haben einen eindeutigen Schlüsselwert und werden über eine URL abgerufen. Wenn beispielsweise ein Objekt mit dem Schlüsselwert `/photos/mygarden.jpg` in dem Bucket `amzn-s3-demo-bucket1` gespeichert ist, kann es über die URL `https://amzn-s3-demo-bucket1.s3.amazonaws.com/photos/mygarden.jpg` abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsweise von Amazon S3.

Verwendungsbeispiele

Angesichts der Vorteile von Amazon S3 für die Speicherung könnten Sie sich entscheiden, diesen Service zum Speichern von Dateien und Datensätzen für die Verwendung mit EC2 Instances zu verwenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten zu und von Amazon S3 zu Ihren Instances zu verschieben. Zusätzlich zu den unten dargestellten Beispielen gibt es eine Vielzahl von Tools, die von Developern verfasst wurden und die Sie dazu verwenden können, von Ihrem Computer oder Ihrer Instance auf die in Amazon S3 gespeicherten Daten zuzugreifen.

Wenn Sie eine entsprechende Berechtigung haben, können Sie mit einer der folgenden Methoden eine Datei zu oder von Amazon S3 und Ihrer Instance kopieren.

wget

> **Note**
>
> Diese Methode funktioniert nur für öffentliche Objekte. Wenn das Objekt nicht öffentlich ist, erhalten Sie die Meldung `ERROR 403: Forbidden`. Wenn Sie diesen Fehler erhalten, müssen Sie entweder die Amazon S3 S3-Konsole AWS CLI, AWS API, AWS SDK oder AWS Tools for Windows PowerShell, verwenden und Sie müssen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Identitäts-

und Zugriffsmanagement für Amazon S3 und Herunterladen eines Objekts im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch.

Das Dienstprogramm wget ist ein HTTP- und FTP-Client, der es ermöglicht, öffentliche Objekte von Amazon S3 herunterzuladen. Es ist standardmäßig in Amazon Linux und den meisten anderen Verteilungen installiert und bei Windows zum Download verfügbar. Verwenden Sie zum Herunterladen eines Amazon S3-Objekts den folgenden Befehl, wobei die URL des herunterzuladenden Objekts ersetzt wird.

```
[ec2-user ~]$ wget https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/path-to-file
```

PowerShell

Sie können den verwenden AWS Tools for Windows PowerShell, um Objekte zu und von Amazon S3 zu verschieben.

Verwenden Sie das Copy-S3ObjectCmdlet, um ein Amazon S3 S3-Objekt wie folgt in Ihre Windows-Instance zu kopieren.

```
Copy-S3Object `
    -BucketName amzn-s3-demo-bucket `
    -Key path-to-file `
    -LocalFile my_copied_file.ext
```

Alternativ können Sie die Amazon S3 S3-Konsole mit einem Webbrowser auf der Windows-Instance öffnen.

AWS CLI

Sie können die AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden, um eingeschränkte Artikel von Amazon S3 herunterzuladen und auch Artikel hochzuladen. Weitere Informationen, z. B. darüber, wie die Tools installiert und konfiguriert werden, finden Sie auf der AWS Command Line Interface -Detailseite.

Der Befehl aws s3 cp ähnelt dem cp Unix-Befehl. Sie können Dateien von Amazon S3 in Ihre Instance, von Ihrer Instance in Amazon S3 und von einem Amazon S3-Standort zu einem anderen kopieren.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um ein Objekt von Amazon S3 in Ihre Instance zu kopieren.

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/my_folder/my_file.ext my_copied_file.ext
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um ein Objekt von Ihrer Instance zurück nach Amazon S3 zu kopieren.

```
aws s3 cp my_copied_file.ext s3://amzn-s3-demo-bucket/my_folder/my_file.ext
```

Mit dem Befehl aws s3 sync kann ein ganzer Amazon S3 S3-Bucket mit einem lokalen Verzeichnis synchronisiert werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie einen Datensatz herunterladen und die lokale Kopie up-to-date zusammen mit dem Remote-Set behalten möchten. Wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen für den Amazon S3-Bucket haben, können Sie Ihr lokales Verzeichnis nach Abschluss der Änderungen wieder in die Cloud verlagern, indem Sie in dem Befehl die Quell- und Zielspeicherorte vertauschen.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen ganzen Amazon S3-Bucket zu einem lokalen Verzeichnis auf Ihrer Instance herunterzuladen.

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-source-bucket local_directory
```

Amazon S3 API

Wenn Sie Developer sind, können Sie eine API zum Zugriff auf Daten in Amazon S3 verwenden. Sie können diese API verwenden, um Ihre Anwendung zu entwickeln und sie in andere APIs Anwendungen zu integrieren SDKs. Weitere Informationen finden Sie in den Codebeispielen für die Verwendung von Amazon S3 AWS SDKs in der Amazon Simple Storage Service API-Referenz.

Verwenden Sie Amazon EFS mit Amazon EC2 Linux-Instances

> **Note**
>
> Amazon EFS wird von Windows-Instances nicht unterstützt.

Amazon EFS bietet skalierbaren Dateispeicher für die Verwendung mit Amazon EC2. Sie können ein EFS-Dateisystem als gemeinsame Datenquelle für Workloads und Anwendungen verwenden,

die jeweils auf mehr als einer Instance ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Amazon Elastic File System-Produktseite.

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie ein Amazon-EFS-Dateisystem auf einer Linux-Instance mithilfe dem Amazon-EFS-Schnellerstellungs-Assistenten beim Instance-Start erstellen und anhängen. Ein Tutorial zum Erstellen eines Dateisystems mit der Amazon-EFS-Konsole finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon Elastic File System im Benutzerhandbuch zu Amazon Elastic File System.

> **Note**
>
> Wenn Sie ein EFS-Dateisystem mit EFS-Quick-Create erstellen, wird das Dateisystem mit den folgenden vom Dienst empfohlenen Einstellungen erstellt:
>
> - Automatische Sicherungen sind aktiviert.
> - Verwaltet Mount-Ziele in der ausgewählten VPC.
> - Allzweck-Leistungsmodus.
> - Bursting-Durchsatzmodus.
> - Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand aktiviert mit Ihrem Standardschlüssel für Amazon EFS (`aws/elasticfilesystem`).
> - Amazon-EFS-Lebenszyklusverwaltung aktiviert mit einer 30-Tage-Richtlinie.

Aufgaben

- Erstellen eines EFS-Dateisystems mit Amazon EFS-Quick-Create
- Testen des EFS-Dateisystems
- Löschen des EFS-Dateisystems

Erstellen eines EFS-Dateisystems mit Amazon EFS-Quick-Create

Sie können ein EFS-Dateisystem erstellen und es in Ihre Instance einbinden, wenn Sie Ihre Instance mithilfe der Amazon EFS Quick Create-Funktion des Amazon EC2 Launch Instance Wizard starten.

Erstellen eines EFS-Dateisystems mit Amazon EFS-Quick-Create

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.

3. (Optional) Geben Sie unter Name and tags (Name und Tags) für Name einen Namen ein, um Ihre Instance zu identifizieren.
4. Wählen Sie unter Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image)) ein Linux-Betriebssystem und dann für Amazon Machine Image (AMI) ein Linux-AMI aus.
5. Wählen Sie unter Instance type (Instance-Typ) einen Instance type (Instance-Typ) aus oder behalten Sie die Standardeinstellung bei.
6. Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Anmeldung) für Schlüsselpaarname ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder erstellen Sie ein neues.
7. Wählen Sie unter Network settings (Netzwerkeinstellungen) Edit (Bearbeiten) (rechts) und dann für Subnet (Subnetz) ein Subnetz aus.

   > **Note**
   >
   > Sie müssen ein Subnetz auswählen, bevor Sie ein EFS-Dateisystem hinzufügen können.

8. Wählen Sie unter Configure storage (Speicher konfigurieren) die Option Edit (Bearbeiten) (unten rechts) und gehen Sie dann wie folgt vor:

   a. Stellen Sie für Dateisysteme sicher, dass EFS ausgewählt ist, und wählen Sie dann Neues gemeinsam genutztes Dateisystem erstellen aus.

   b. Geben Sie unter Dateisystemname einen Namen für das Amazon-EFS-Dateisystem ein und wählen Sie dann Dateisystem erstellen.

   c. Geben Sie für Mount-Punkt einen Mount-Punkt an oder behalten Sie die Standardeinstellung bei.

   d. Um den Zugriff auf das Dateisystem zu ermöglichen, wählen Sie Automatically create and attach security groups (Sicherheitsgruppen automatisch erstellen und anfügen) aus. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die erforderlichen Sicherheitsgruppen automatisch erstellt und der Instance und den Mounting-Zielen des Dateisystems angefügt:

      - Instance-Sicherheitsgruppe – Enthält eine Ausgangsregel, die Datenverkehr über den Port NFS 2049 zulässt, enthält jedoch keine Eingangsregeln.
      - Sicherheitsgruppe für Mounting-Ziele für Dateisysteme – Enthält eine eingehende Regel, die den Datenverkehr über den NFS-2049-Port von der Instance-Sicherheitsgruppe (oben beschrieben) zulässt, und eine Regel für ausgehenden Datenverkehr über den NFS-2049-Port.

> **Note**
>
> Sie können die Sicherheitsgruppen alternativ auch manuell erstellen und anhängen. Wenn Sie die Sicherheitsgruppen manuell erstellen und anfügen möchten, deaktivieren Sie Automatically create and attach the required security groups (Erforderliche Sicherheitsgruppen automatisch erstellen und anfügen).

e. Um das gemeinsam genutzte Dateisystem beim Start der Instance automatisch zu mounten, wählen Sie Automatically mount shared file system by attaching required user data script (Gemeinsam genutztes Dateisystem automatisch mounten, indem Sie das erforderliche Benutzerdatenskript anfügen). Um die automatisch generierten Benutzerdaten anzuzeigen, erweitern Sie Advanced details (Erweiterte Details) und scrollen Sie nach unten zu User data (Benutzerdaten).

> **Note**
>
> Wenn Sie Benutzerdaten hinzugefügt haben, bevor Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, werden die ursprünglichen Benutzerdaten durch die automatisch generierten Benutzerdaten überschrieben.

9. Konfigurieren Sie alle anderen Einstellungen der Instance-Konfiguration nach Bedarf.
10. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

Testen des EFS-Dateisystems

Sie können eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen und überprüfen, ob das Dateisystem in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis gemountet ist (z. B. /mnt/efs).

Überprüfen Sie wie folgt, ob das Dateisystem aufgespielt wurde:

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.
2. Führen Sie im Terminalfenster der Instance den df -T-Befehl aus, um zu überprüfen, ob das EFS-Dateisystem gemountet ist.

```
$ df -T
Filesystem     Type              1K-blocks    Used          Available Use% Mounted
 on
/dev/xvda1     ext4                8123812 1949800            6073764  25% /
devtmpfs       devtmpfs            4078468      56            4078412   1% /dev
tmpfs          tmpfs               4089312       0            4089312   0% /dev/shm
efs-dns        nfs4       9007199254740992       0   9007199254740992   0% /mnt/efs
```

Beachten Sie, dass der Name des Dateisystems, der in der Beispielausgabe als angezeigt wird*efs-dns*, die folgende Form hat.

```
file-system-id.efs.aws-region.amazonaws.com:/
```

3. (Optional) Erstellen Sie eine Datei im Dateisystem der Instance, und überprüfen Sie dann, ob Sie die Datei von einer anderen Instance aus anzeigen können.

   a. Führen Sie in der Instance den folgenden Befehl aus, um die Datei zu erstellen.

   ```
   $ sudo touch /mnt/efs/test-file.txt
   ```

   b. Führen Sie in der anderen Instance den folgenden Befehl aus, um die Datei anzuzeigen.

   ```
   $ ls /mnt/efs
   test-file.txt
   ```

Löschen des EFS-Dateisystems

Sie können Ihren Dateisystem löschen, falls Sie ihn nicht mehr benötigen.

Löschen Sie das Dateisystem wie folgt:

1. Öffnen Sie die Amazon Elastic File System-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/efs/.
2. Wählen Sie das Dateisystem aus, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen) und Delete file system (Dateisystem löschen) aus.
4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie die Dateisystem-ID ein und wählen Sie Dateisystem löschen.

Amazon FSx mit EC2 Amazon-Instances verwenden

Die FSx Amazon-Dienstleistungsfamilie macht es einfach, gemeinsam genutzten Speicher zu starten, auszuführen und zu skalieren, der auf beliebten kommerziellen und Open-Source-Dateisystemen basiert. Sie können den neuen Launch-Instance-Assistenten verwenden, um beim Start automatisch die folgenden Typen von FSx Amazon-Dateisystemen an Ihre EC2 Amazon-Instances anzuhängen:

- Amazon FSx for NetApp ONTAP bietet vollständig verwalteten gemeinsamen Speicher in der AWS Cloud mit den beliebten Datenzugriffs- und Verwaltungsfunktionen von NetApp ONTAP.
- Amazon FSx für OpenZFS bietet vollständig verwalteten, kostengünstigen gemeinsamen Speicher, der auf dem beliebten OpenZFS-Dateisystem basiert.

> **Note**
>
> - Diese Funktionalität ist nur im neuen Launch Instance Wizard verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole
> - Die Dateisysteme Amazon FSx für Windows File Server und Amazon FSx for Lustre können beim Start nicht bereitgestellt werden. Sie müssen diese Dateisysteme nach dem Start manuell bereitstellen.

Sie können ein vorhandenes Dateisystem bereitstellen, das Sie zuvor erstellt haben oder Sie können ein neues Dateisystem erstellen, das beim Start in einer Instance bereitgestellt werden soll.

Themen

- Sicherheitsgruppen und Benutzerdatenskript
- Hängen Sie beim Start ein FSx Amazon-Dateisystem ein

Sicherheitsgruppen und Benutzerdatenskript

Wenn Sie mithilfe des Launch-Instance-Assistenten ein FSx Amazon-Dateisystem in eine Instance einbinden, können Sie wählen, ob Sie die Sicherheitsgruppen, die für den Zugriff auf das Dateisystem erforderlich sind, automatisch erstellen und anhängen möchten und ob Sie die Benutzerdatenskripts, die zum Mounten des Dateisystems und dessen Bereitstellung für die Verwendung erforderlich sind, automatisch einbeziehen möchten.

Themen

- Sicherheitsgruppen
- Benutzerdatenskript

Sicherheitsgruppen

Wenn Sie wählen, die Sicherheitsgruppen, die erforderlich sind, um den Zugriff auf das Dateisystem zu ermöglichen, automatisch zu erstellen, erstellt der Launch Instance Wizard zwei Sicherheitsgruppen und fügt sie an. Eine Sicherheitsgruppe wird an die Instance angefügt, die andere an das Dateisystem. Weitere Informationen zu den Sicherheitsgruppenanforderungen finden Sie unter FSx für ONTAP-Dateisystemzugriffskontrolle mit Amazon VPC und FSx für OpenZFS-Dateisystemzugriffskontrolle mit Amazon VPC.

Wir fügen das Tag `Name=instance-sg-1` der Sicherheitsgruppe hinzu, die erstellt und an die Instance angehängt wird. Der Wert im Tag wird jedes Mal automatisch erhöht, wenn der Launch Instance Wizard eine Sicherheitsgruppe für FSx Amazon-Dateisysteme erstellt.

Die Sicherheitsgruppe umfasst die folgenden Ausgaberegeln, jedoch keine Regeln für eingehenden Datenverkehr.

Regeln für ausgehenden Datenverkehr

Protokolltyp	Port-Nummer	Bestimmungsort
UDP	111	*file system security group*
UDP	20 001 – 20 003	*file system security group*
UDP	4049	*file system security group*
UDP	2049	*file system security group*
UDP	635	*file system security group*
UDP	4 045 - 4 046	*file system security group*
TCP	4049	*file system security group*
TCP	635	*file system security group*

Protokolltyp	Port-Nummer	Bestimmungsort
TCP	2049	*file system security group*
TCP	111	*file system security group*
TCP	4 045 - 4 046	*file system security group*
TCP	20 001 – 20 003	*file system security group*
Alle	Alle	*file system security group*

Die Sicherheitsgruppe, die erstellt und an das Dateisystem angehängt wird, ist mit `Name=fsx-sg-`*1* gekennzeichnet. Der Wert im Tag wird jedes Mal automatisch erhöht, wenn der Launch Instance Wizard eine Sicherheitsgruppe für FSx Amazon-Dateisysteme erstellt.

Die Sicherheitsgruppe umfasst die folgenden Regeln.

Regeln für eingehenden Datenverkehr

Protokolltyp	Port-Nummer	Quelle
UDP	2049	*instance security group*
UDP	20 001 – 20 003	*instance security group*
UDP	4049	*instance security group*
UDP	111	*instance security group*
UDP	635	*instance security group*
UDP	4 045 - 4 046	*instance security group*
TCP	4 045 - 4 046	*instance security group*
TCP	635	*instance security group*
TCP	2049	*instance security group*
TCP	4049	*instance security group*

Protokolltyp	Port-Nummer	Quelle
TCP	20 001 – 20 003	*instance security group*
TCP	111	*instance security group*

Regeln für ausgehenden Datenverkehr

Protokolltyp	Port-Nummer	Bestimmungsort
Alle	Alle	0.0.0.0/0

Benutzerdatenskript

Wenn Sie wählen, Benutzerdatenskripte automatisch anzufügen, fügt der Launch Instance Wizard der Instance die folgenden Benutzerdaten hinzu. Dieses Skript installiert die erforderlichen Pakete, stellt das Dateisystem bereit und aktualisiert Ihre Instance-Einstellungen so, dass das Dateisystem bei jedem Neustart der Instance automatisch neu bereitgestellt wird.

```
#cloud-config
package_update: true
package_upgrade: true
runcmd:
- yum install -y nfs-utils
- apt-get -y install nfs-common
- svm_id_1=svm_id
- file_system_id_1=file_system_id
- vol_path_1=/vol1
- fsx_mount_point_1=/mnt/fsx/fs1
- mkdir -p "${fsx_mount_point_1}"
- if [ -z "$svm_id_1" ]; then printf "\n${file_system_id_1}.fsx.eu-
north-1.amazonaws.com:/${vol_path_1} ${fsx_mount_point_1} nfs4
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev
 0 0\n" >> /etc/fstab; else printf "\n${svm_id_1}.${file_system_id_1}.fsx.eu-
north-1.amazonaws.com:/${vol_path_1} ${fsx_mount_point_1} nfs4
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport,_netdev 0
 0\n" >> /etc/fstab; fi
- retryCnt=15; waitTime=30; while true; do mount -a -t nfs4 defaults; if [ $? = 0 ] ||
 [ $retryCnt -lt 1 ]; then echo File system mounted successfully; break; fi; echo File
 system not available, retrying to mount.; ((retryCnt--)); sleep $waitTime; done;
```

Hängen Sie beim Start ein FSx Amazon-Dateisystem ein

So mounten Sie beim Start ein neues oder vorhandenes FSx Amazon-Dateisystem

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann Instance starten, um den Launch Instance Wizard zu öffnen.
3. Wählen Sie im Bereich Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) das zu verwendende AMI aus.
4. Wählen Sie im Bereich Instance type (Instance-Typ) den Instance-Typ aus.
5. Wählen Sie im Bereich Key pair (Schlüsselpaar) ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder erstellen Sie ein neues.
6. Gehen Sie im Bereich Network settings (Netzwerkeinstellungen) wie folgt vor:

   a. Wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus.

   b. Wenn Sie ein vorhandenes Dateisystem bereitstellen möchten, wählen Sie bei Subnet (Subnetz) das bevorzugte Subnetz des Dateisystems aus. Wir empfehlen, die Instance in derselben Availability Zone zu starten wie das bevorzugte Subnetz des Dateisystems, um die Leistung zu optimieren.

      Wenn Sie ein neues Dateisystem erstellen möchten, um eine Instance zu bereitzustellen, wählen Sie bei Subnet (Subnetz) das Subnetz aus, in dem die Instance gestartet werden soll.

      > **Important**
      >
      > Sie müssen ein Subnetz auswählen, um die FSx Amazon-Funktionalität im neuen Launch-Instance-Assistenten zu aktivieren. Wenn Sie kein Subnetz auswählen, können Sie kein vorhandenes Dateisystem bereitstellen oder ein neues erstellen.

7. Gehen Sie im Abschnitt Storage (Speicher) wie folgt vor:

   a. Konfigurieren Sie die Volumes nach Bedarf.

   b. Erweitern Sie den Abschnitt Dateisysteme und wählen Sie FSx.

   c. Wählen Sie Add shared file system (Freigegebenes Dateisystem hinzufügen) aus.

d. Wählen Sie bei File system (Dateisystem) das Dateisystem aus, das bereitgestellt werden soll.

> **Note**
>
> In der Liste werden alle Amazon FSx for NetApp ONTAP- und Amazon FSx for OpenZFS-Dateisysteme in Ihrem Konto in der ausgewählten Region angezeigt.

e. Um die Sicherheitsgruppen, die zum Aktivieren des Zugriffs auf das Dateisystem erforderlich sind, automatisch zu erstellen und anzufügen, wählen Sie Automatically create and attach security groups (Sicherheitsgruppen automatisch erstellen und anfügen) aus. Wenn Sie es vorziehen, die Sicherheitsgruppen manuell zu erstellen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsgruppen.

f. Um die Benutzerdatenskripte, die zum Bereitstellen des Dateisystems erforderlich sind, automatisch anzufügen, wählen Sie Automatically mount shared file system by attaching required user data script (Freigegebenes Dateisystem automatisch bereitstellen, indem erforderliches Benutzerdatenskript angefügt wird) aus. Wenn Sie es vorziehen, die Benutzerdatenskripts manuell zu erstellen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdatenskript.

8. Konfigurieren Sie im Bereich Advanced (Erweitert) die weiteren Instance-Einstellungen nach Bedarf.
9. Wählen Sie Launch (Starten) aus.

Amazon File Cache mit EC2 Amazon-Instances verwenden

Amazon File Cache bietet einen vollständig verwalteten Hochgeschwindigkeits-Cache, der AWS die Verarbeitung von Dateidaten erleichtert, unabhängig davon, wo die Daten gespeichert sind. Amazon-Datei-Cache dient als temporärer Hochleistungsspeicherort für Daten, die in On-Premises-Dateisystemen, AWS -Dateisystemen und Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Buckets gespeichert sind. Sie können diese Funktion nutzen, um verteilte Datensätze für dateibasierte Anwendungen in einer einheitlichen Ansicht und AWS mit hohen Geschwindigkeiten — Latenzen unter einer Millisekunde und hohem Durchsatz — verfügbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie in Benutzerhandbuch zu Amazon File Cache.

Amazon File Cache funktioniert mit den gängigsten Linux-Versionen AMIs und ist mit x86-basierten Instance-Typen und Graviton-Instance-Typen kompatibel. Mit dem Open-Source-

Lustre-Client können Sie von Ihren EC2 Amazon-Instances aus auf Ihren Cache zugreifen. Sie können Ihren Cache mounten und dann mithilfe von Linux-Standardbefehlen mit den Dateien und Verzeichnissen in Ihrem Cache arbeiten. EC2 Amazon-Instances können von anderen Availability Zones innerhalb derselben Virtual Private Cloud (VPC) aus auf Ihren Cache zugreifen, sofern Ihre Netzwerkkonfiguration den Zugriff über Subnetze innerhalb der VPC ermöglicht. Sie können auch einen Cache in einer freigegebenen VPC erstellen.

Informationen zu den ersten Schritten finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon-Datei-Cache im Benutzerhandbuch für Amazon-Datei-Cache.

Verwalte deine EC2 Amazon-Ressourcen

Eine Ressource ist eine Entität, mit der Sie arbeiten können. Amazon EC2 erstellt Ressourcen, wenn Sie die Funktionen des Dienstes nutzen. EC2 Amazon-Ressourcen umfassen beispielsweise Bilder, Instances, Flotten, Schlüsselpaare und Sicherheitsgruppen. Alle EC2 Amazon-Ressourcentypen enthalten Attribute, die die Ressourcen beschreiben. Zum Beispiel Namen, Beschreibungen, Ressourcen-Identifikatoren und Amazon-Ressourcennamens (ARN).

EC2 Amazon-Ressourcen sind spezifisch für die AWS Region oder Zone, in der sie sich befinden. Ein Amazon Machine Image (AMI) ist beispielsweise spezifisch für eine AWS Region, aber die Instance, die Sie von einem AMI aus starten, ist spezifisch für die Zone, in der Sie sie starten. Sie können eine EC2 Amazon-Ressource in einer Berechtigungsrichtlinie mithilfe ihres ARN angeben.

Ihr AWS-Konto hat Standardkontingente für Amazon EC2. Diese Kontingente definieren die maximale Anzahl von Ressourcen, die Sie erstellen können. Beispielsweise gibt es Kontingente für die maximale Anzahl von v CPUs in Ihren laufenden Instances. Wenn das Starten einer Instance oder das Starten einer gestoppten Instance dazu führen würde, dass Sie Ihr Kontingent überschreiten, schlägt der Vorgang fehl.

Sie können mithilfe AWS-Konto von Ressourcen IDs oder Tags nach bestimmten Ressourcen in Ihrer Region suchen. Verwenden Sie Amazon EC2 Global View, um nach bestimmten Ressourcen oder Ressourcentypen in mehreren Regionen zu suchen.

Inhalt

- Wählen Sie eine Region für Ihre EC2 Amazon-Ressourcen
- Finden Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen
- Ressourcen in allen Regionen mit Amazon EC2 Global View anzeigen
- Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen
- EC2 Amazon-Servicekontingente

Wählen Sie eine Region für Ihre EC2 Amazon-Ressourcen

EC2 Amazon-Ressourcen sind spezifisch für die AWS Region oder Zone, in der sie sich befinden. Wenn Sie eine EC2 Amazon-Ressource erstellen, wählen Sie die Region für die Ressource aus.

Überlegungen

- Einige AWS Ressourcen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Sie alle AWS Ressourcen, die Sie in einer Region benötigen, erstellen können, bevor Sie mit der Erstellung von Ressourcen in einer Region beginnen.
- Einige Regionen sind standardmäßig deaktiviert. Sie müssen diese Regionen aktivieren, bevor Sie sie verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Regionen.

Region für eine Ressource mit der Konsole auiswählen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Auswahl der Regions (Regionen) und wählen Sie dann die Region aus.



3. Die Regionsauswahl umfasst alle Ressourcen, die für die Verwendung in Ihrem AWS-Konto verfügbar sind. Wählen Sie den unterstrichenen Text am Ende der Liste aus, um die Regionen anzuzeigen, die für Ihr Konto nicht aktiviert sind.

Um eine Region für eine Ressource auszuwählen, verwenden Sie AWS CLI

Sie können die so konfigurieren AWS CLI , dass sie eine Standardregion verwendet. Wenn Sie im Befehl keine Region angeben, wird die Standardregion verwendet. Um eine andere Region für einen bestimmten Befehl zu verwenden, fügen Sie die folgende Option hinzu.

```
--region us-east-1
```

Um eine Region für eine Ressource mit den Tools für auszuwählen PowerShell

Sie können die Tools für Windows so konfigurieren PowerShell , dass sie eine Standardregion verwenden. Wenn Sie in einem Befehl keine Region angeben, wird die Standardregion verwendet. Um eine andere Region für einen bestimmten Befehl zu verwenden, fügen Sie den folgenden Parameter hinzu.

```
-Region us-east-1
```

Finden Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen

Über die EC2 Amazon-Konsole können Sie eine Liste einiger Ressourcentypen abrufen. Sie erhalten eine Liste für jeden Ressourcentyp mit dem entsprechenden Befehl oder einer API-Aktion. Falls Sie über viele Ressourcen verfügen, können Sie die Ergebnisse so filtern, dass sie nur die Ressourcen enthalten oder ausschließen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Inhalt

- Auflisten und Filtern von Ressourcen über die Konsole
- Mithilfe der Befehlszeile auflisten und filtern
- Ressourcen in allen Regionen mit Amazon EC2 Global View anzeigen

Auflisten und Filtern von Ressourcen über die Konsole

Inhalt

- Auflisten von Ressourcen mithilfe der Konsole
- Filtern von Ressourcen mithilfe der Konsole
  - Unterstützte Filter
- Filtersätze mit der Konsole speichern
  - Schlüsselfeatures

- Einen Filtersatz erstellen
- Einen Filtersatz ändern
- Einen Filtersatz löschen

Auflisten von Ressourcen mithilfe der Konsole

Sie können die gängigsten EC2 Amazon-Ressourcentypen mithilfe der Konsole anzeigen. Zum Anzeigen zusätzlicher Ressourcen verwenden Sie die Befehlszeilenschnittstelle oder die API-Aktionen.

Um EC2 Ressourcen mithilfe der Konsole aufzulisten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. EC2 Amazon-Ressourcen sind spezifisch für eine AWS-Region. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Auswahl der Regionen.



3. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option aus, die dem Ressourcentyp entspricht. Wenn Sie beispielsweise all Ihre Instances auflisten möchten, wählen Sie Instances aus.

Filtern von Ressourcen mithilfe der Konsole

So filtern Sie eine Liste von Ressourcen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich einen Ressourcentyp aus (z. B. Instances).
2. Wählen Sie das Suchfeld aus.
3. Wählen Sie den Filter aus der Liste aus.
4. Wählen Sie einen Operator aus, z. B.= (gleich). Einige Attribute haben mehr verfügbare Operatoren zur Auswahl. Beachten Sie, dass nicht alle Bildschirme die Auswahl eines Operators unterstützen.
5. Wählen Sie einen Filterwert aus.
6. Um einen ausgewählten Filter zu bearbeiten, wählen Sie das Filtertoken (blaues Feld) aus, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen Sie dann Apply (Anwenden) aus. Beachten Sie, dass nicht alle Bildschirme ein Bearbeiten des ausgewählten Filters unterstützen.



7. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie den Filter.

Unterstützte Filter

Die EC2 Amazon-Konsole unterstützt zwei Arten der Filterung.

- Die API-Filterung erfolgt auf der Serverseite. Die Filterung wird auf den API-Aufruf angewendet, was die Anzahl der Ressourcen reduziert, die vom Server zurückgegeben werden. Sie ermöglicht eine schnelle Filterung über große Mengen von Ressourcen und kann die Datenübertragungszeit

und Kosten zwischen dem Server und dem Browser reduzieren. API-Filterung unterstützt die Operatoren = (gleich) und : (enthält) und berücksichtigt immer die Groß- und Kleinschreibung.

- Die Clientfilterung erfolgt auf der Clientseite. Sie ermöglicht Ihnen, nach Daten zu filtern, die bereits im Browser verfügbar sind (also Daten, die bereits von der API zurückgegeben wurden). Die Clientfilterung funktioniert gut in Verbindung mit einem API-Filter, um auf kleinere Datensätze im Browser zu filtern. Zusätzlich zu den Operatoren = (gleich) und : (enthält) kann die Client-Filterung auch Bereichsoperatoren unterstützen, wie >= (größer als oder gleich) und (inverse) Operatoren für die Negation, wie!= (ist nicht gleich).

Die EC2 Amazon-Konsole unterstützt die folgenden Suchtypen:

Nach Schlüsselwort suchen

Die Suche nach Schlüsselwörtern ist eine Freitextsuche, mit der Sie nach einem Wert über alle Attribute oder Tags Ihrer Ressourcen hinweg suchen können, ohne ein zu suchendes Attribut oder Tag anzugeben.

> **Note**
>
> Bei allen Schlüsselwortsuchen wird die Clientfilterung verwendet.

Zur Suche nach Schlüsselwörtern geben oder fügen Sie in das Suchfeld ein, wonach Sie suchen, und drücken dann die Eingabetaste. Die Suche nach 123 findet als Übereinstimmung beispielsweise alle Instances mit 123 in einem ihrer Attribute, z. B. einer IP-Adresse, einer Instance-ID, einer VPC-ID oder einer AMI-ID oder in einem ihrer Tags, wie z. B. der Name. Wenn Ihre Freitextsuche unerwartete Übereinstimmungen zurückgibt, wenden Sie zusätzliche Filter an.

Suche nach Attribut

Wenn Sie nach einem Attribut suchen, können Sie ein bestimmtes Attribut über alle Ressourcen hinweg suchen.

> **Note**
>
> Attributsuchen verwenden je nach ausgewähltem Attribut entweder API-Filterung oder Clientfilterung. Bei einer Attributsuche werden die Attribute entsprechend gruppiert.

Sie können beispielsweise alle Instances nach dem Instance state (Instance-Status)-Attribut durchsuchen, um nur Instances mit dem Status `stopped` zurückzugeben. So gehen Sie vor:

1. Beginnen Sie im Suchfeld im Bildschirm Instances mit der Eingabe von `Instance state`. Wenn Sie die Zeichen eingeben, werden die beiden Filtertypen für den Instance-Status angezeigt: API-Filter und Client-Filter.
2. Um serverseitig zu suchen, wählen Sie unter API-Filter Instance-Status aus. Um clientseitig zu suchen, wählen Sie unter Client-Filter Instance-Status (Client) aus.

   Eine Liste möglicher Operatoren für das ausgewählte Attribut wird angezeigt.
3. Wählen Sie den Operator = (gleich) aus.

   Eine Liste möglicher Werte für das ausgewählte Attribut und den Operator wird angezeigt.
4. Wählen Sie in der Liste Gestoppt aus.

Suchen anhand eines Tags

Durch die Suche nach einem Tag können Sie die Ressourcen in der aktuell angezeigten Tabelle nach einem Tag-Schlüssel oder einem Tag-Wert filtern.

Tag-Suchen verwenden entweder die API-Filterung oder die Client-Filterung, abhängig von den Einstellungen im Fenster „Preferences“ (Voreinstellungen).

API-Filterung für Tags

1. Öffnen Sie die Registerkarte Preferences (Voreinstellungen).
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Übereinstimmung mit regulären Ausdrücken verwenden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Client-Filterung durchgeführt.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Groß-/Kleinschreibung bei Abgleich beachten. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Client-Filterung durchgeführt.
4. Wählen Sie Bestätigen aus.

Wenn Sie nach Tag suchen, können Sie die folgenden Werte verwenden:

- (empty) (leer) – sucht alle Ressourcen mit dem angegebenen Tag-Schlüssel, aber es darf keinen Tag-Wert geben.
- All values (Alle Werte) – sucht alle Ressourcen mit dem angegebenen Tag-Schlüssel und einem beliebigen Tag-Wert.

- Not tagged (Nicht markiert) – sucht nach Ressourcen, denen der angegebene Tag-Schlüssel nicht zugewiesen wurde.
- „The displayed value“ (Der angezeigte Wert) – sucht alle Ressourcen mit dem angegebenen Tag-Schlüssel und dem angegebenen Tag-Wert.

Sie können Ihre Suche mit den folgenden Methoden verbessern oder verfeinern:

Inverse search (Umgekehrte Suche)

Mit umgekehrten Suchvorgängen können Sie nach Ressourcen suchen, die nicht mit einem angegebenen Wert übereinstimmen. In den Instanzen und AMIsBildschirmen werden inverse Suchen durchgeführt, indem Sie die Option! auswählen = (Entspricht nicht) oder! : (Enthält nicht) Operator und dann Auswahl eines Werts. Auf anderen Bildschirmen wird die umgekehrte Suche durchgeführt, indem dem Suchbegriff das Ausrufezeichen (!) vorangestellt wird.

> **Note**
>
> Die umgekehrte Suche wird nur bei Schlüsselwortsuchen und Attributsuchen in Clientfiltern unterstützt. Sie wird bei Attributsuchen in API-Filtern nicht unterstützt.

Sie können beispielsweise alle Instances nach dem Instance state (Instance-Status)-Attribut durchsuchen, um alle Instances mit dem Status `terminated` auszuschließen. So gehen Sie vor:

1. Beginnen Sie im Suchfeld im Bildschirm Instances mit der Eingabe von `Instance state`. Wenn Sie die Zeichen eingeben, werden die beiden Filtertypen für den Instance-Status angezeigt: API-Filter und Client-Filter.
2. Wählen Sie unter Client filters (Client-Filter) die Option Instance state (client) (Instance-Status (Client)) aus. Die umgekehrte Suche wird nur für Client-Filter unterstützt.

   Eine Liste möglicher Operatoren für das ausgewählte Attribut wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf != (ist nicht gleich), und wählen Sie dann terminated (beendet) aus.

Um Instances basierend auf einem Instance-Statusattribut zu filtern, können Sie auch die Suchsymbole (

) in der Spalte Instance-Status verwenden. Das Suchsymbol mit einem Pluszeichen (+) zeigt alle

Instances an, die mit diesem Attribut übereinstimmen . Das Suchsymbol mit einem Minuszeichen (-) schließt alle Instances aus, die mit diesem Attribut übereinstimmen.

Hier ist ein weiteres Beispiel für die Verwendung der umgekehrten Suche: Wenn Sie alle Instances auflisten möchten, denen die Sicherheitsgruppe `launch-wizard-1` nicht zugewiesen ist, suchen Sie unter Client filters (Client-Filter) nach dem Attribut Security group name (Sicherheitsgruppenname), wählen Sie != aus und geben Sie in der Suchleiste `launch-wizard-1` ein.

Partial search (Partielle Suche)

Bei partiellen Suchvorgängen können Sie nach partiellen Zeichenfolgenwerten suchen. Um eine Teilsuche durchzuführen, geben Sie nur einen Teil des Schlüsselwortes ein, nach dem Sie suchen möchten. Auf den Instanzen und AMIsBildschirmen können Teilsuchen nur mit dem Operator: (Enthält) durchgeführt werden. Auf anderen Bildschirmen können Sie das Client-Filterattribut auswählen und sofort nur den Teil des Suchbegriffs eingeben, nach dem Sie suchen möchten. Um beispielsweise auf dem Bildschirm Instance type (Instance-Typ) nach allen `t2.micro`-, `t2.small`- und `t2.medium`-Instances zu suchen, suchen Sie nach dem Attribut Instance type (Instance-Typ) und geben Sie als Schlüsselwort `t2` ein.

Suche nach regulären Ausdrücken

Um Suchen mit regulären Ausdrücken zu verwenden, müssen Sie in den Einstellungen das Kontrollkästchen Übereinstimmung mit regulären Ausdrücken verwenden im Fenster Voreinstellungen aktivieren.

Reguläre Ausdrücke sind hilfreich, wenn Sie die Werte in einem Feld an ein spezifisches Muster angleichen müssen. Um beispielsweise nach einem Wert zu suchen, der mit `s` beginnt, suchen Sie nach `^s`. Um nach einem Wert zu suchen, der mit `xyz` endet, suchen Sie nach `xyz$`. Um nach einem Wert zu suchen, der mit einer Zahl beginnt, auf die ein oder mehrere Zeichen folgen, suchen Sie nach `[0-9]+.*`.

> **Note**
>
> Die Suche nach regulären Ausdrücken wird nur bei Schlüsselwortsuchen und Attributsuchen in Clientfiltern unterstützt. Sie wird bei Attributsuchen in API-Filtern nicht unterstützt.

Suche mit Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung

Um Suchvorgänge mit Beachtung der Groß-/Kleinschreibung zu verwenden, müssen Sie das Kontrollkästchen Abgleich mit Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung im Fenster Voreinstellungen auswählen. Die Einstellung für die Groß-/Kleinschreibung gilt nur für Client- und Tag-Filter.

> **Note**
>
> Bei API-Filtern wird immer zwischen Groß-/Kleinschreibung unterschieden.

Suche nach Platzhaltern

Verwenden Sie den Platzhalter `*` als Entsprechung für null oder ein Zeichen. Verwenden Sie den Platzhalter `?` als Entsprechung für null oder ein Zeichen. Beispiel: Wenn Sie einen Datensatz mit den Werten `prod`, `prods` und `production` haben, gleicht eine Suche nach `prod*` alle Werte ab, während `prod?` nur `prod` und `prods` abgleicht. Um die Literalwerte zu verwenden, versehen Sie sie als Escape-Zeichen mit einem umgekehrten Schrägstrich (\). Beispielsweise würde „`prod \*`“ mit `prod*` übereinstimmen.

> **Note**
>
> Die Platzhaltersuche wird nur bei Attribut- und Tag-Suchen in API-Filtern unterstützt. Sie wird nicht bei Schlüsselwortsuchen und bei Attribut- und Tag-Suchen in Client-Filtern unterstützt.

Kombinieren von Suchen

Im Allgemeinen werden mehrere Filter mit demselben Attribut automatisch mit verbunde `OR`. Beispielsweise gibt die Suche nach `Instance State : Running` und `Instance State : Stopped` alle Instances zurück, die entweder ausgeführt werden ODER gestoppt sind. Um die Suche mit `AND` zu verbinden, suchen Sie über verschiedene Attribute hinweg. Die Suche nach `Instance State : Running` und `Instance Type : c4.large` gibt z. B. nur Instances zurück, die vom Typ `c4.large` sind UND sich im Ausführungszustand befinden.

Filtersätze mit der Konsole speichern

Ein gespeicherter Filtersatz ist eine benutzerdefinierte Gruppe von Filtern, die Sie erstellen und wiederverwenden können, um Ihre EC2 Amazon-Ressourcen effizient anzuzeigen. Dieses Feature hilft Ihnen dabei, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, indem es einen schnellen Zugriff auf bestimmte Ressourcenansichten ermöglicht.

Gespeicherte Filtersätze werden nur in der EC2 Amazon-Konsole unterstützt und sind derzeit nur für die Volumenseite verfügbar.

Schlüsselfeatures

- Anpassung: Erstellen Sie Filtersätze, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie können beispielsweise ein Filterset erstellen, um nur Ihre gp3-Volumes anzuzeigen, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden.
- Standardfilter: Legen Sie einen Standardfiltersatz für eine Seite fest. Die Standardfilter werden automatisch angewendet, wenn Sie zu der Seite navigieren. Wenn kein Standard festgelegt ist, werden keine Filter angewendet.
- Einfache Anwendung: Wählen Sie einen gespeicherten Filtersatz aus, um ihn sofort anzuwenden. Amazon zeigt EC2 dann die relevanten Ressourcen an, wobei die aktiven Filter durch blaue Token gekennzeichnet sind.
- Flexibilität: Erstellen, ändern und löschen Sie Filtersätze nach Bedarf.

Einen Filtersatz erstellen

Einen neuen Filtersatz erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.

> **Note**
>
> Gespeicherte Filtersätze sind derzeit nur für Volumes verfügbar.

3. Wählen Sie im Suchfeld Filter für Ihren Filtersatz aus.
4. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Filter löschen und wählen Sie Neuen Filtersatz speichern.

5. Gehen Sie im Fenster Filtersatz speichern wie folgt vor:

   a. Geben Sie für Name einen Namen für den Filtersatz ein.

   b. (Optional) Geben Sie in das Feld Filtersatzbeschreibung eine Beschreibung für den Filtersatz ein.

   c. (Optional) Um den Filtersatz als Standardfilter festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Standard festlegen.

   > **Note**
   >
   > Der Standardfilter wird jedes Mal automatisch angewendet, wenn Sie die Konsolenseite öffnen.

   d. Wählen Sie Speichern.

Einen Filtersatz ändern

Einen Filtersatz ändern

1. Wählen Sie in der Liste Gespeicherte Filtersätze den Filter aus, den Sie ändern möchten.
2. Um einen Filter hinzuzufügen, wählen Sie im Suchfeld einen Filter aus, den Sie Ihrem Filtersatz hinzufügen möchten. Um einen Filter in der Gruppe zu löschen, wählen Sie das X auf dem Filter-Token.
3. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Filter löschen und wählen Sie Filtersatz ändern aus.
4. Gehen Sie im Fenster Filtersatz ändern wie folgt vor:

   a. (Optional) Um den Filtersatz als Standardfilter festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Standard festlegen.

   > **Note**
   >
   > Der Standardfilter wird jedes Mal automatisch angewendet, wenn Sie die Konsolenseite öffnen.

   b. Wählen Sie Ändern aus.

Einen Filtersatz löschen

Löschen eines Filtersatzes

1. Wählen Sie in der Liste Gespeicherte Filtersätze den Filter aus, den Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Filter löschen und wählen Sie Filtersatz löschen aus.
3. Überprüfen Sie im Fenster Filtersatz löschen den Filter, um sicherzustellen, dass es sich um den Filter handelt, den Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Löschen aus.

Mithilfe der Befehlszeile auflisten und filtern

Jeder Ressourcentyp verfügt über entsprechende API-Aktionen, mit denen Sie Ressourcen dieses Typs beschreiben, auflisten oder abrufen können. Die resultierenden Listen von Ressourcen können lang sein, sodass es schneller und hilfreicher sein kann, die Ergebnisse so zu filtern, dass nur die Ressourcen berücksichtigt werden, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Überlegungen zum Filtern

- Sie können bis zu 50 Filter und bis zu 200 Werte pro Filter in einer einzigen Anforderung angeben.
- Filterzeichenfolgen können bis zu 255 Zeichen lang sein.
- Sie können Platzhalter in den Filterwerten verwenden. Ein Sternchen (*) steht für kein Zeichen oder eine beliebige Kombination von mehreren Zeichen, und ein Fragezeichen (?) entspricht Null oder einem Zeichen.
- Bei Filterwerten muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
- Ihre Suche kann die Literalwerte der Platzhalterzeichen enthalten. Sie müssen dafür nur einen Backslash vor dem Zeichen eingeben. Beispiel: Mit dem Wert `\*amazon\?\\` wird nach der Literalzeichenfolge `*amazon?\` gesucht.
- Sie können keinen Filterwert von null angeben. Verwenden Sie stattdessen clientseitige Filterung. Der folgende Befehl verwendet beispielsweise die --query Option und gibt die IDs Instances zurück, die ohne ein key pair gestartet wurden.

```
aws ec2 describe-instances \
    --query 'Reservations[*].Instances[?!not_null(KeyName)].InstanceId' \
    --output text
```

AWS CLI

Example Beispiel: Angeben eines einzelnen Filters

Sie können Ihre EC2 Amazon-Instances auflisten mit describe-instances. Ohne Filter enthält die Antwort Informationen für alle Ihre Ressourcen. Sie können die folgende Option verwenden, um nur die laufenden Instances in die Ausgabe aufzunehmen.

```
--filters Name=instance-state-name,Values=running
```

Um nur die Instanz IDs für Ihre laufenden Instances aufzulisten, fügen Sie die `--query` Option wie folgt hinzu.

```
--query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId"
```

Example Beispiel: Angeben mehrerer Filter oder Filterwerte

Wenn Sie mehrere Filter oder mehrere Filterwerte angeben, muss die Ressource allen Filtern entsprechen, um in die Ausgabe aufgenommen zu werden.

Sie können die folgende Option verwenden, um alle Instanzen aufzulisten, deren Typ entweder `m5.large` oder ist`m5d.large`.

```
--filters Name=instance-type,Values=m5.large,m5d.large
```

Sie können die folgende Option verwenden, um alle gestoppten Instanzen aufzulisten, deren Typ ist`t2.micro`.

```
--filters Name=instance-state-name,Values=stopped Name=instance-type,Values=t2.micro
```

Example Beispiel: Verwenden von Platzhaltern in einem Filterwert

Sie können die folgende Option mit describe-snapshots verwenden, um nur die Snapshots zurückzugeben, deren Beschreibung „database“ lautet.

```
--filters Name=description,Values=database
```

Der Platzhalter „*“ entspricht null oder mehr Zeichen. Sie können die folgende Option verwenden, um nur die Schnappschüsse zurückzugeben, deren Beschreibung das Wort enthält. database

```
--filters Name=description,Values=*database*
```

Der Platzhalter „?“ entspricht genau 1 Zeichen. Sie können die folgende Option verwenden, um nur die Schnappschüsse zurückzugeben, deren Beschreibung "" oder database "database" gefolgt von einem Zeichen ist.

```
--filters Name=description,Values=database?
```

Sie können die folgende Option verwenden, um nur die Snapshots zurückzugeben, deren Beschreibung „Datenbank“ lautet, gefolgt von bis zu vier Zeichen. Dies schließt Beschreibungen mit „Datenbank“ gefolgt von fünf oder mehr Zeichen aus.

```
--filters Name=description,Values=database????
```

Example Beispiel: Filtern basierend auf Datum

Mit dem AWS CLI können Sie Ergebnisse mithilfe JMESPath von Ausdrücken filtern. Mit dem folgenden describe-snapshotsBefehl werden beispielsweise alle Schnappschüsse angezeigt, die IDs an dem angegebenen Datum AWS-Konto vor dem angegebenen Datum erstellt wurden. Wenn Sie den Eigentümer nicht angeben, enthalten die Ergebnisse alle öffentlichen Snapshots.

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
    --query "Snapshots[?(StartTime<='2024-03-31')].[SnapshotId]" \
    --output text
```

Im folgenden Beispiel werden alle Snapshots angezeigt, die im angegebenen Zeitraum erstellt wurden. IDs

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
    --query "Snapshots[?(StartTime>='2024-01-01') && (StartTime<='2024-12-31')].
[SnapshotId]" \
    --output text
```

Beispiel: Filtern basierend auf Tags

Beispiele zum Filtern einer Liste von Ressourcen nach ihren Tags (Markierungen) finden Sie unter EC2 Amazon-Ressourcen nach Tag filtern.

PowerShell

Example Beispiel: Angeben eines einzelnen Filters

Sie können Ihre EC2 Amazon-Instances auflisten mit Get-EC2Instance. Ohne Filter enthält die Antwort Informationen für alle Ihre Ressourcen. Sie können den folgenden Parameter verwenden, um nur die laufenden Instances in die Ausgabe aufzunehmen.

```
-Filter @{Name="instance-state-name"; Values="running"}
```

Das folgende Beispiel listet nur die Instanz IDs für Ihre laufenden Instances auf.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{Name="instance-state-name"; Values="stopped"}).Instances
 | Select InstanceId
```

Example Beispiel: Angeben mehrerer Filter oder Filterwerte

Wenn Sie mehrere Filter oder mehrere Filterwerte angeben, muss die Ressource mit allen Filtern übereinstimmen, um in die Ergebnisse aufgenommen zu werden.

Sie können die folgende Option verwenden, um alle Instanzen aufzulisten, deren Typ entweder `m5.large` oder ist`m5d.large`.

```
-Filter @{Name="instance-type"; Values="m5.large", "m5d.large"}
```

Sie können die folgende Option verwenden, um alle gestoppten Instanzen aufzulisten, deren Typ ist`t2.micro`.

```
-Filter @{Name="instance-state-name"; Values="stopped"}, @{Name="instance-type";
 Values="t2.micro"}
```

Ressourcen in allen Regionen mit Amazon EC2 Global View anzeigen

Mit Amazon EC2 Global View können Sie Amazon- EC2 und Amazon VPC-Ressourcen in einer einzelnen AWS Region oder in mehreren Regionen gleichzeitig in einer einzigen Konsole anzeigen und suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen in allen Regionen mit Amazon EC2 Global View anzeigen.

Ressourcen in allen Regionen mit Amazon EC2 Global View anzeigen

Mit Amazon EC2 Global View können Sie einige Ihrer Amazon EC2 - und Amazon VPC-Ressourcen in einer einzigen AWS Region oder in mehreren Regionen in einer einzigen Konsole anzeigen. Amazon EC2 Global View bietet auch globale Suchfunktionen, mit denen Sie in mehreren Regionen gleichzeitig nach bestimmten Ressourcen oder bestimmten Ressourcentypen suchen können.

Mit Amazon EC2 Global View können Sie Ressourcen in keiner Weise ändern.

Unterstützte Ressourcen

Mit Amazon EC2 Global View können Sie eine globale Zusammenfassung der folgenden Ressourcen in allen Regionen anzeigen, für die Ihre aktiviert AWS-Konto ist.

- Auto-Scaling-Gruppen
- Kapazitätsreservierungen und Kapazitätsblöcke
- DHCP-Optionsliste
- Internet-Gateways nur für ausgehenden Datenverkehr
- Elastisch IPs
- Endpunkt-Services
- Instances
- Internet-Gateways
- Verwaltete Präfixlisten
- NAT gateways (NAT-Gateways)
- Netzwerk ACLs
- Netzwerkschnittstellen
- Routing-Tabellen
- Sicherheitsgruppen
- Subnetze
- Datenträger
- VPCs
- VPC-Endpunkte

- VPC-Peering-Verbindungen

Erforderliche Berechtigungen

Ein Benutzer muss über die folgenden Berechtigungen verfügen, um Amazon EC2 Global View verwenden zu können.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
    "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
    "ec2:DescribeRegions",
    "ec2:DescribeCapacityReservations",
    "ec2:DescribeDhcpOptions",
    "ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways",
    "ec2:DescribeAddresses",
    "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeInternetGateways",
    "ec2:DescribePrefixLists",
    "ec2:DescribeNatGateways",
    "ec2:DescribeNetworkAcls",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:DescribeRouteTables",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeVolumes",
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeVpcEndpoints",
    "ec2:DescribeVpcPeeringConnections"
  ],
  "Resource": "*"
  }]
}
```

Um Amazon EC2 Global View zu verwenden

Öffnen Sie die Amazon EC2 Global View-Konsole zu https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/Hause.

> **Important**
>
> Sie können kein privates Fenster in Firefox verwenden, um auf Amazon EC2 Global View zuzugreifen.

Die Konsole enthält die folgenden Elemente:

- Region-Explorer – Diese Registerkarte enthält die folgenden Abschnitte:
  - Zusammenfassung – Bietet einen allgemeinen Überblick über Ihre Ressourcen in allen Regionen.

    Aktivierte Regionen gibt die Anzahl der Regionen an, für die Ihre aktiviert AWS-Konto ist. Die verbleibenden Felder geben die Anzahl der Ressourcen an, die Sie derzeit in diesen Regionen haben. Wählen Sie einen der Links, um die Ressourcen dieses Typs in allen Regionen anzuzeigen. Wenn beispielsweise der Link unter dem Label Instances 29 in 10 Regionen ist, gibt es an, dass Sie derzeit 29 Instances über 10Regionen haben. Wählen Sie den Link, um eine Liste aller 29 Instances anzuzeigen.
  - Ressourcenanzahl pro Region – Listet alle AWS-Regionen auf (einschließlich derjenigen, für die Ihr Konto nicht aktiviert ist) und stellt Gesamtwerte für jeden Ressourcentyp für jede Region bereit.

    Wählen Sie eine Regionsbezeichnung, um alle Ressourcen aller Arten für diese bestimmte Region anzuzeigen. Wählen Sie beispielsweise Africa (Cape Town) af-south-1, um alle Subnetze, Instances VPCs, Sicherheitsgruppen, Volumes und Auto Scaling Scaling-Gruppen in dieser Region anzuzeigen. Alternativ können Sie eine Region auswählen und Ressourcen für ausgewählte Region anzeigen auswählen.

    Wählen Sie den Wert für einen bestimmten Ressourcentyp in einer bestimmten Region aus, um nur Ressourcen dieses Typs in dieser Region anzuzeigen. Wählen Sie z. B. den Wert für Instances für Afrika (Kapstadt) af-south-1, um nur die Instances in dieser Region anzuzeigen.
- Globale Suche: Auf dieser Registerkarte können Sie nach bestimmten Ressourcen oder bestimmten Ressourcentypen in einer einzelnen Region oder in mehreren Regionen suchen. Außerdem können Sie Details zu einer bestimmten Ressource anzeigen.

  Um nach Ressourcen zu suchen, geben Sie die Suchkriterien in das Feld vor dem Raster ein. Sie können nach Region, Ressourcentyp und nach den Tags suchen, die Ressourcen zugewiesen sind.

Um die Details für eine bestimmte Ressource anzuzeigen, wählen Sie sie im Raster aus. Sie können auch die Ressourcen-ID einer Ressource auswählen, um sie in ihrer jeweiligen Konsole zu öffnen. Wählen Sie beispielsweise eine Instance-ID, um die Instance in der EC2 Amazon-Konsole zu öffnen, oder wählen Sie eine Subnetz-ID, um das Subnetz in der Amazon VPC-Konsole zu öffnen.

> **Tip**
>
> Wenn Sie nur bestimmte Regionen oder Ressourcentypen verwenden, können Sie Amazon EC2 Global View so anpassen, dass nur diese Regionen und Ressourcentypen angezeigt werden. Um die angezeigten Regionen und Ressourcentypen anzupassen, wählen Sie im Navigationsbereich Einstellungen und dann auf den Tabs Ressourcen und Regionen die Regionen und Ressourcentypen aus, die nicht in Amazon EC2 Global View angezeigt werden sollen.

Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen

Um Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Instances, Bilder und anderer EC2 Amazon-Ressourcen zu helfen, können Sie jeder Ressource Ihre eigenen Metadaten in Form von Tags zuweisen. Mithilfe von Tags können Sie Ihre AWS Ressourcen auf unterschiedliche Weise kategorisieren, z. B. nach Zweck, Eigentümer oder Umgebung. Dies ist nützlich, wenn Sie viele Ressourcen desselben Typs haben — In diesem Fall können Sie schnell bestimmte Ressourcen basierend auf den zugewiesenen Tags (Markierungen) bestimmen. In diesem Thema werden Tags (Markierungen) und deren Erstellung beschrieben.

> **Warning**
>
> Tag (Markierung)-Schlüssel und ihre Werte werden von vielen verschiedenen API-Aufrufen zurückgegeben. Wenn Sie den Zugriff auf verweigern, wird der Zugriff auf Tags, die von anderen zurückgegeben wurden, `DescribeTags` nicht automatisch verweigert. APIs
> Als bewährte Vorgehensweise empfehlen wir Ihnen, keine sensiblen Daten in Ihre Tags (Markierungen) aufzunehmen.

Inhalt

- Grundlagen zu Tags (Markierungen)
- Markieren Ihrer -Ressourcen mit Tags (Markierungen)
- Tag (Markierung)-Einschränkungen
- Tags (Markierungen) und Access Management
- Markieren von Ressourcen für die Fakturierung
- Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen
- Hinzufügen und Entfernen von Tags für EC2 Amazon-Ressourcen
- EC2 Amazon-Ressourcen nach Tag filtern
- Zeigen Sie Tags für Ihre EC2 Instances mithilfe von Instanz-Metadaten an

Grundlagen zu Tags (Markierungen)

Ein Tag ist eine Bezeichnung, die Sie einer AWS Ressource zuweisen. Jeder Tag (Markierung) besteht aus einem Schlüssel und einem optionalen Wert, beides können Sie bestimmen.

Mithilfe von Tags können Sie Ihre AWS Ressourcen auf unterschiedliche Weise kategorisieren, z. B. nach Zweck, Eigentümer oder Umgebung. Sie könnten beispielsweise eine Reihe von Tags für die EC2 Amazon-Instances Ihres Kontos definieren, mit deren Hilfe Sie den Besitzer und die Stack-Ebene jeder Instance verfolgen können.

Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie Markieren funktioniert. In diesem Beispiel wurden jeder Instance zwei Tags (Markierungen) zugewiesen: ein Tag (Markierung) mit dem Schlüssel `Owner` und ein Tag (Markierung) mit dem Schlüssel `Stack`. Jeder Tag (Markierung) verfügt außerdem über einen zugewiesenen Wert.



Wir empfehlen die Verwendung von Tag (Markierung)-Schlüsseln, die die Anforderungen der jeweiligen Ressourcentypen erfüllen. Die Verwendung einheitlicher Tag-Schlüssel vereinfacht das Verwalten der -Ressourcen. Sie können die Ressourcen auf Grundlage der hinzugefügten Tags (Markierungen) filtern und danach suchen. Weitere Informationen zur Implementierung einer effektiven Strategie zur Kennzeichnung von Ressourcen finden Sie im Whitepaper Best Practices AWS für Tagging.

Tags haben für Amazon keine semantische Bedeutung EC2 und werden ausschließlich als Zeichenfolge interpretiert. Außerdem werden Tags (Markierungen) nicht automatisch Ihren Ressourcen zugewiesen. Sie können Tag (Markierung)-Schlüssel und -Werte bearbeiten und Tags (Markierungen) jederzeit von einer Ressource entfernen. Sie können den Wert eines Tags (Markierung) zwar auf eine leere Zeichenfolge, jedoch nicht null festlegen. Wenn Sie ein Tag (Markierung) mit demselben Schlüssel wie ein vorhandener Tag (Markierung) für die Ressource hinzufügen, wird der alte Wert mit dem neuen überschrieben. Wenn Sie eine Ressource löschen, werden alle Tags (Markierungen) der Ressource ebenfalls gelöscht.

> **Note**
>
> Nachdem Sie eine Ressource gelöscht haben, bleiben ihre Tags möglicherweise für einen kurzen Zeitraum in der Konsolen-, API- und CLI-Ausgabe sichtbar. Diese Tags werden schrittweise von der Ressource getrennt und dauerhaft gelöscht.

Markieren Ihrer -Ressourcen mit Tags (Markierungen)

Wenn Sie die EC2 Amazon-Konsole verwenden, können Sie Tags auf Ressourcen anwenden, indem Sie die Registerkarte Tags auf dem entsprechenden Ressourcenbildschirm verwenden, oder Sie können den Tags-Editor in der AWS Resource Groups Konsole verwenden. Auf bestimmten Ressourcenbildschirmen können Sie Tags (Markierungen) beim Erstellen einer Ressource angeben, z. B. ein Tag (Markierung) mit einem Schlüssel von `Name` und einem benutzerdefinierten Wert. In den meisten Fällen wendet die Konsole Tags (Markierungen) direkt nach dem Erstellen der Ressource an und nicht während des Erstellens. Die Konsole organisiert Ressourcen möglicherweise nach dem `Name` Tag, aber dieses Tag hat für den EC2 Amazon-Service keine semantische Bedeutung.

Wenn Sie die EC2 Amazon-API AWS CLI, das oder ein AWS SDK verwenden, können Sie die `CreateTags` EC2 API-Aktion verwenden, um Tags auf vorhandene Ressourcen anzuwenden. Zudem können Sie mit einigen Aktionen zur Ressourcenerstellung Tags beim Erstellen einer Ressource angeben. Wenn Tags (Markierungen) nicht während der Ressourcenerstellung angewendet werden können, wird die Ressourcenerstellung rückgängig gemacht. Auf diese Weise werden Ressourcen entweder mit Tags (Markierungen) oder überhaupt nicht erstellt und keine Ressourcen verbleiben ohne Tags (Markierungen). Indem Sie Ressourcen zum Erstellungszeitpunkt markieren, müssen Sie anschließend keine benutzerdefinierten Skripts ausführen. Weitere Informationen darüber, wie Sie Benutzern ermöglichen, Ressourcen bei der Erstellung zu markieren, finden Sie unter Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen.

Sie können in Ihren IAM-Richtlinien tagbasierte Berechtigungen auf Ressourcenebene auf die EC2 Amazon-API-Aktionen anwenden, die das Tagging bei der Erstellung unterstützen, um eine detaillierte Kontrolle über die Benutzer und Gruppen zu implementieren, die Ressourcen bei der Erstellung taggen können. Ihre Ressourcen sind ab Erstellung ordnungsgemäß geschützt. Tags (Markierungen) werden direkt auf Ihre Ressourcen angewendet. Daher treten alle Tag (Markierung)-basierten Berechtigungen auf Ressourcenebene, die die Verwendung von Ressourcen steuern, direkt in Kraft. Ihre Ressourcen können nachverfolgt und genauer erfasst werden. Sie können das Markieren neuer Ressourcen gewährleisten und steuern, welche Tag (Markierung)-Schlüssel und Werte für Ihre Ressourcen festgelegt sind.

Sie können in Ihren IAM-Richtlinien auch Berechtigungen auf Ressourcenebene auf die `CreateTags` und die `DeleteTags` EC2 Amazon-API-Aktionen anwenden, um zu kontrollieren, welche Tag-Schlüssel und -Werte für Ihre vorhandenen Ressourcen festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Markieren von Ressourcen.

Weitere Informationen zum Markieren von Ressourcen für die Fakturierung finden Sie unter Verwendung von Tags (Markierungen) zur Kostenzuordnung im Benutzerhandbuch für AWS Billing .

Tag (Markierung)-Einschränkungen

Die folgenden grundlegenden Einschränkungen gelten für Tags (Markierungen):

- Maximale Anzahl von Tags (Markierungen) pro Ressource: 50
- Jeder Tag (Markierung) muss für jede Ressource eindeutig sein. Jeder Tag (Markierung) kann nur einen Wert haben.
- Maximale Schlüssellänge: 128 Unicode-Zeichen in UTF-8
- Maximale Wertlänge: 256 Unicode-Zeichen in UTF-8
- Zulässige Zeichen
  - Obwohl EC2 jedes beliebige Zeichen in den Tags zulässig ist, sind andere AWS Dienste restriktiver. In allen AWS Diensten sind folgende Zeichen zulässig: Buchstaben (`a-z`,`A-Z`), Zahlen (`0-9`) und Leerzeichen, die in UTF-8 dargestellt werden können, sowie die folgenden Zeichen:. `+ - = . _ : / @`
  - Wenn Sie Instance-Tags in Instance-Metadaten aktivieren, kann das Instance-Tag keys nur Buchstaben (`a-z`,`A-Z`), Zahlen (`0-9`) und die folgenden Zeichen verwenden: `+ - = . , _ : @`. Instance-Tag Schlüssel dürfen keine Leerzeichen oder `/` enthalten und dürfen nur `.` (ein Komma), `..` (zwei Kommas) oder `_index` enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigen Sie Tags für Ihre EC2 Instances mithilfe von Instanz-Metadaten an.
- Bei Tag-Schlüsseln und -Werten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Das `aws:` Präfix ist für die Verwendung reserviert. AWS Wenn der Tag (Markierung) über einen Tag (Markierung)-Schlüssel mit diesem Präfix verfügt, können Sie den Schlüssel oder Wert des Tags (Markierung) nicht bearbeiten oder löschen. Tags (Markierungen) mit dem Präfix `aws:` werden nicht als Ihre Tags (Markierungen) pro Ressourcenlimit angerechnet.

Sie können Ressourcen nicht allein auf Grundlage ihrer Tags (Markierungen) beenden, anhalten oder löschen. Sie müssen den Ressourcenbezeichner angeben. Um Snapshots zu löschen, die Sie mit dem Tag (Markierung)-Schlüssel `DeleteMe` markiert haben, müssen Sie die `DeleteSnapshots`-Aktion mit den Ressourcenbezeichnern der Snapshots verwenden, z. B. `snap-1234567890abcdef0`.

Wenn Sie öffentliche oder gemeinsam genutzte Ressourcen taggen, sind die von Ihnen zugewiesenen Tags nur für Ihr AWS Konto verfügbar. Kein anderes AWS Konto hat Zugriff auf diese

Tags. Für die tagbasierte Zugriffskontrolle auf gemeinsam genutzte Ressourcen muss jedem AWS Konto ein eigener Satz von Stichwörtern zugewiesen werden, um den Zugriff auf die Ressource zu kontrollieren.

Tags (Markierungen) und Access Management

Wenn Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, können Sie steuern, welche Benutzer in Ihrem AWS Konto berechtigt sind, Tags zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen.

Sie können auch Resource-Tags (Markierungen) verwenden, um eine attributbasierte Steuerung (ABAC) zu implementieren. Sie können IAM-Richtlinien erstellen, die Vorgänge basierend auf den Tags (Markierungen) für die Ressource zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Den Zugriff mithilfe des attributbasierten Zugriffs steuern.

Markieren von Ressourcen für die Fakturierung

Sie können Tags verwenden, um Ihre AWS Rechnung so zu organisieren, dass sie Ihrer eigenen Kostenstruktur entspricht. Melden Sie sich dazu an, um Ihre AWS Kontorechnung mit den Tag-Schlüsselwerten zu erhalten. Weitere Informationen zum Einrichten eines Kostenzuordnungsberichts mit Markierungen finden Sie unter Monatlicher Kostenzuordnungsbericht im AWS Billing - Benutzerhandbuch. Um die Kosten kombinierter Ressourcen anzuzeigen, können Sie Ihre Fakturierungsinformationen nach Ressourcen mit gleichen Tag (Markierung)-Schlüsselwerten strukturieren. Beispielsweise können Sie mehrere Ressourcen mit einem bestimmten Anwendungsnamen markieren und dann Ihre Fakturierungsinformationen so organisieren, dass Sie die Gesamtkosten dieser Anwendung über mehrere Services hinweg sehen können. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Tags (Markierungen) zur Kostenzuordnung im Benutzerhandbuch für AWS Billing .

> **Note**
>
> Wenn Sie die Berichterstellung gerade erst aktiviert haben, werden die Daten für den aktuellen Monat nach 24 Stunden bereitgestellt.

Kostenzuordnungs-Tags (Markierungen) dienen der Anzeige, welche Ressourcen zu Ihrer Nutzung und Ihren Kosten beitragen. Das Löschen oder Deaktivieren der Ressourcen führt nicht zwangsläufig zur Kostensenkung. Beispiel: Snapshot-Daten, auf die von einem anderen Snapshot verwiesen wird,

werden selbst dann beibehalten, wenn der Snapshot gelöscht wird, der die ursprünglichen Daten enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Elastic Block Store-Volumes und -Snapshots im Benutzerhandbuch für AWS Billing .

> **Note**
>
> Elastic IP-Adressen, die mit Tags (Markierungen) versehen sind, erscheinen nicht in Ihrem Kostenzuordnungsbericht.

Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen

Bei einigen Amazon EC2 API-Aktionen zur Ressourcenerstellung können Sie Tags angeben, wenn Sie die Ressource erstellen. Sie können Resource-Tags (Markierungen) verwenden, um eine attributbasierte Steuerung (ABAC) zu implementieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Markieren Ihrer -Ressourcen mit Tags (Markierungen) und Den Zugriff mithilfe des attributbasierten Zugriffs steuern.

Damit Benutzer diese Möglichkeit erhalten, benötigen sie die Berechtigungen zum Verwenden der Aktion, die die Ressource wie `ec2:RunInstances` oder `ec2:CreateVolume` erstellt. Wenn Tags in der Aktion angegeben werden, mit der die Ressource erstellt wird, führt Amazon eine zusätzliche Autorisierung für die `ec2:CreateTags`-Aktion aus, um die Berechtigungen der Benutzer zum Erstellen von Tags zu überprüfen. Daher benötigen die Benutzer außerdem die expliziten Berechtigungen zum Verwenden der `ec2:CreateTags`-Aktion.

Verwenden Sie in der IAM-Richtliniendefinition für die `ec2:CreateTags`-Aktion das `Condition`-Element mit dem `ec2:CreateAction`-Bedingungsschlüssel, um der Aktion, die die Ressource erstellt, Markierungsberechtigungen zu erteilen.

Die folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, die es Benutzern erlaubt, Instances zu starten und Instances und Volumes während des Starts beliebige Tags (Markierungen) hinzuzufügen. Die Markierung von bestehenden Ressourcen durch die Benutzer ist nicht zulässig. (Sie können die `ec2:CreateTags`-Aktion nicht direkt aufrufen.)

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
         "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "ec2:CreateAction" : "RunInstances"
          }
       }
    }
  ]
}
```

In ähnlicher Weise erlaubt die folgende Richtline Benutzern, Volumes zu erstellen und ihnen dabei beliebige Tags (Markierungen) hinzuzufügen. Die Markierung von bestehenden Ressourcen durch die Benutzer ist nicht zulässig. (Sie können die `ec2:CreateTags`-Aktion nicht direkt aufrufen.)

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateVolume"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:*/*",
      "Condition": {
         "StringEquals": {
             "ec2:CreateAction" : "CreateVolume"
          }
```

```
        }
      }
    ]
}
```

Die `ec2:CreateTags`-Aktion wird nur ausgewertet, wenn die Tags während der Aktion zur Ressourcenerstellung angewendet werden. Folglich benötigt ein Benutzer, der über die Berechtigungen zum Erstellen einer Ressource verfügt (vorausgesetzt, es bestehen keine Markierungsbedingungen), keine Berechtigungen zur Verwendung der `ec2:CreateTags`-Aktion, wenn keine Tags in der Anforderung angegeben werden. Wenn der Benutzer allerdings versucht, eine Ressource mit Tags zu erstellen, schlägt die Anforderung fehl, wenn der Benutzer nicht über die Berechtigungen für die `ec2:CreateTags`-Aktion verfügt.

Die `ec2:CreateTags`-Aktion wird auch ausgewertet, wenn Tags in einer Startvorlage bereitgestellt werden. Eine Beispielrichtlinie finden Sie unter Tags (Markierungen) in einer Startvorlage.

Kontrollieren des Zugriffs auf bestimmte Tags (Markierungen)

Sie können zusätzliche Bedingungen im `Condition`-Element Ihrer IAM-Richtlinien verwenden, um die Tag-Schlüssel und -Werte zu steuern, die auf Ressourcen angewendet werden können.

Die folgenden Bedingungsschlüssel können mit den Beispielen im vorangegangenen Abschnitt verwendet werden:

- `aws:RequestTag`: Gibt an, dass eine Anforderung einen bestimmten Tag-Schlüssel oder Tag-Schlüssel und -Wert enthalten muss. In der Anforderung können auch andere Tags (Markierungen) angegeben werden.
  - Zusammen mit dem `StringEquals`-Bedingungsoperator können Sie eine bestimmte Tag-Schlüssel- und -Wert-Kombination erzwingen, z. B. den Tag `cost-center=cc123`:

    ```
    "StringEquals": { "aws:RequestTag/cost-center": "cc123" }
    ```

  - In Kombination mit dem `StringLike`-Bedingungsoperator erzwingen Sie einen bestimmten Tag-Schlüssel in der Anforderung, beispielsweise den Tag-Schlüssel `purpose`:

    ```
    "StringLike": { "aws:RequestTag/purpose": "*" }
    ```

- `aws:TagKeys`: Erzwingt die Tag-Schlüssel, die in der Anforderung verwendet werden.
  - Verwenden Sie diesen Bedingungsschlüssel mit dem `ForAllValues`-Modifikator, um bestimmte Tag-Schlüssel zu erzwingen, die in der Anforderung bereitgestellt werden (wenn in

der Anforderung Tags angegeben werden, sind nur bestimmte Tags erlaubt und keine anderen Tags gestattet). Im folgenden Beispiel sind die Tag-Schlüssel `environment` oder `cost-center` erlaubt:

```
"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","cost-center"] }
```

- Zusammen mit dem `ForAnyValue`-Modifikator wird erzwungen, dass die Anforderung mindestens einen der angegebenen Tag-Schlüssel umfassen muss. Zum Beispiel muss mindestens einer der Tag-Schlüssel `environment` und `webserver` in der Anforderung enthalten sein:

```
"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["environment","webserver"] }
```

Diese Bedingungsschlüssel können auf Aktionen zur Ressourcenerstellung, die Markierungen unterstützen, sowie `ec2:CreateTags`- und `ec2:DeleteTags`-Aktionen angewendet werden. Informationen darüber, ob eine EC2 Amazon-API-Aktion Tagging unterstützt, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2.

Wenn Sie erzwingen möchten, dass die Benutzer beim Erstellen einer Ressource Tags angeben, müssen Sie den `aws:RequestTag`-Bedingungsschlüssel oder den `aws:TagKeys`-Bedingungsschlüssel mit dem `ForAnyValue`-Modifikator für die Aktion zur Erstellung von Ressourcen verwenden. Wenn ein Benutzer für diese Aktion zur Ressourcenerstellung keine Tags angibt, wird die `ec2:CreateTags`-Aktion nicht ausgewertet.

Bei Bedingungen gilt, dass die Groß- und Kleinschreibung für den Bedingungsschlüssel nicht berücksichtigt und für den Bedingungswert beachtet wird. Verwenden Sie aus diesem Grund den `aws:TagKeys`-Bedingungsschlüssel und geben Sie den Tag (Markierung)-Schlüssel als Wert dieser Bedingung an, wenn Sie die Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung für einen Tag (Markierung)-Schlüssel erzwingen möchten.

Beispiele für IAM-Richtlinien finden Sie unter Beispielrichtlinien zur Steuerung des Zugriffs auf die EC2 Amazon-API. Weitere Informationen finden Sie unter Bedingungen mit mehreren Kontextschlüsseln oder Werten im IAM-Benutzerhandbuch.

Hinzufügen und Entfernen von Tags für EC2 Amazon-Ressourcen

Wenn Sie eine EC2 Amazon-Ressource erstellen, z. B. eine EC2 Amazon-Instance, können Sie die Tags angeben, die der Ressource hinzugefügt werden sollen. Sie können auch die EC2

Amazon-Konsole verwenden, um die Tags für eine bestimmte EC2 Amazon-Ressource anzuzeigen. Sie können auch Tags zu einer vorhandenen EC2 Amazon-Ressource hinzufügen oder daraus entfernen.

Sie können den Tag-Editor in der AWS Resource Groups Konsole verwenden, um Tags für all Ihre AWS Ressourcen in allen Regionen anzuzeigen, hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie können Markierungen jeweils mehreren Ressourcen und mehreren Ressourcentypen gleichzeitig hinzuzufügen oder diese entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Tagging AWS Resources User Guide.

Aufgaben

- Fügen Sie mithilfe der Konsole Tags hinzu
- Fügen Sie Tags hinzu, indem Sie AWS CLI
- Fügen Sie Tags hinzu, indem Sie PowerShell
- Fügen Sie Tags hinzu mit CloudFormation

Fügen Sie mithilfe der Konsole Tags hinzu

Sie können einer vorhandenen Ressource direkt von der Seite für eine Ressource aus Tags hinzufügen.

Um einer vorhandenen Ressource Tags hinzuzufügen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der sich die Ressource befindet.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich einen Ressourcentyp aus (z. B. Instances).
4. Wählen Sie die Ressource aus der Liste aus.
5. Wählen Sie auf der Registerkarte Tags die Option Tags verwalten.
6. Wählen Sie Neues Tag hinzufügen und geben Sie einen Schlüssel und einen Wert für das Tag ein.
7. Wählen Sie Speichern.

Fügen Sie Tags hinzu, indem Sie AWS CLI

Sie können Tags hinzufügen, wenn Sie eine Ressource erstellen oder zu einer vorhandenen Ressource.

Um bei der Erstellung einer Ressource ein Tag hinzuzufügen

Verwenden Sie die `-tag-specifications` Option, um eine Ressource bei der Erstellung zu taggen. Eine Tag-Spezifikation erfordert den Typ der Ressource, die markiert werden soll, den Tag-Schlüssel und den Tag-Wert. Im folgenden Beispiel wird ein Tag erstellt und einer Tag-Spezifikation hinzugefügt.

```
--tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=stack,Value=production}]'
```

Um einer vorhandenen Ressource ein Tag hinzuzufügen

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie mit dem Befehl create-tags Tags Tags zu vorhandenen Ressourcen hinzufügen können.

Example Beispiel: Hinzufügen eines Tags (Markierung) zu einer Ressource

Der folgende Befehl fügt das Tag **`Stack=production`** zu dem angegebenen Image hinzu oder überschreibt ein vorhandenes Tag für das AMI, wobei der Tag-Schlüssel stack ist. Wird der Befehl erfolgreich ausgeführt, wird keine Ausgabe zurückgegeben.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources ami-0abcdef1234567890 \
    --tags Key=stack,Value=production
```

Example Beispiel: Hinzufügen von Tags (Markierungen) zu mehreren Ressourcen

In diesem Beispiel werden zwei Tags (Markierungen) für ein AMI und eine Instance hinzugefügt (oder überschrieben). Eines der Tags enthält nur einen Schlüssel (webserver) ohne Wert (Wir legen den Wert auf eine leere Zeichenfolge fest). De andere Tag (Markierung) besteht aus einem Schlüssel (stack) und einem Wert (**`Production`**). Wird der Befehl erfolgreich ausgeführt, wird keine Ausgabe zurückgegeben.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources ami-0abcdef1234567890 i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=webserver,Value=  Key=stack,Value=Production
```

Example Beispiel: Hinzufügen von Tags (Markierungen) mit Sonderzeichen

In diesem Beispiel wird der Tag (Markierung) [Group]=test zu einer Instance hinzugefügt. Die eckigen Klammern ([und]) sind Sonderzeichen, die mit Escape-Zeichen versehen werden müssen.

Wenn Sie Linux oder OS X verwenden, um die Sonderzeichen mit Escape-Zeichen zu versehen, schließen Sie das Element mit dem Sonderzeichen in doppelte Anführungszeichen (") ein und schließen Sie dann die gesamte Schlüssel- und Wertstruktur in einfache Anführungszeichen (') ein.

```
aws ec2 create-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 \
    --tags 'Key="[Group]",Value=test'
```

Wenn Sie Windows verwenden, um die Sonderzeichen mit Escape-Zeichen zu versehen, schließen Sie das Element, das Sonderzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen (") ein und stellen Sie jedem doppelten Anführungszeichen wie folgt einen umgekehrten Schrägstrich (****) voran:

```
aws ec2 create-tags ^
    --resources i-1234567890abcdef0 ^
    --tags Key=\"[Group]\",Value=test
```

Wenn Sie Windows verwenden PowerShell, schließen Sie den Wert, der Sonderzeichen enthält, in doppelte Anführungszeichen (**"**) ein, stellen Sie jedem doppelten Anführungszeichen einen umgekehrten Schrägstrich (****) voran und schließen Sie dann die gesamte Schlüssel- und Wertstruktur wie folgt in einfache Anführungszeichen () ein: **'**

```
aws ec2 create-tags `
    --resources i-1234567890abcdef0 `
    --tags 'Key=\"[Group]\",Value=test'
```

Fügen Sie Tags hinzu, indem Sie PowerShell

Sie können Tags hinzufügen, wenn Sie eine Ressource erstellen oder zu einer vorhandenen Ressource.

Um bei der Erstellung einer Ressource ein Tag hinzuzufügen

Verwenden Sie den `-TagSpecification` Parameter, um eine Ressource bei der Erstellung zu taggen. Eine Tag-Spezifikation erfordert den Typ der Ressource, die markiert werden soll, den Tag-Schlüssel und den Tag-Wert. Im folgenden Beispiel wird ein Tag erstellt und einer Tag-Spezifikation hinzugefügt.

```
$tag = @{Key="stack"; Value="production"}
```

```
$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "instance"
$tagspec.Tags.Add($tag)
```

Im folgenden Beispiel wird dieses Tag im `-TagSpecification` Parameter angegeben.

```
-TagSpecification $tagspec
```

Um einer vorhandenen Ressource ein Tag hinzuzufügen

Verwenden Sie das New-EC2TagCmdlet. Sie müssen die Ressource, den Tagschlüssel und den Tagwert angeben.

```
New-EC2Tag `
    -Resource i-1234567890abcdef0 `
    -Tag @{Key="purpose"; Value="production"}
```

Fügen Sie Tags hinzu mit CloudFormation

Bei EC2 Amazon-Ressourcentypen geben Sie Tags entweder mit einer `TagSpecifications` Eigenschaft `Tags` oder an.

In den folgenden Beispielen wird das Tag **`Stack=Production`** AWS::EC2::Instancemithilfe seiner `Tags` Eigenschaft hinzugefügt.

Example Beispiel: Tags (Markierungen) in YAML

```
Tags:
  - Key: "Stack"
    Value: "Production"
```

Example Beispiel: Tags (Markierungen) in JSON

```
"Tags": [
    {
        "Key": "Stack",
        "Value": "Production"
    }
]
```

In den folgenden Beispielen wird das Tag **`Stack=Production`** AWS::EC2::LaunchTemplate LaunchTemplateDatamithilfe seiner `TagSpecifications` Eigenschaft hinzugefügt.

Example Beispiel: TagSpecifications in YAML

```
TagSpecifications:
  - ResourceType: "instance"
    Tags:
    - Key: "Stack"
      Value: "Production"
```

Example Beispiel: TagSpecifications in JSON

```
"TagSpecifications": [
    {
        "ResourceType": "instance",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Stack",
                "Value": "Production"
            }
        ]
    }
]
```

EC2 Amazon-Ressourcen nach Tag filtern

Nachdem Sie Tags hinzugefügt haben, können Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen auf der Grundlage von Tag-Schlüsseln und Tag-Werten filtern.

Console

Um Ressourcen nach Tags zu filtern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich einen Ressourcentyp aus (z. B. Instances).
3. Wählen Sie das Suchfeld aus.
4. Wählen Sie in der Liste unter Markierungen den Markierungs-Schlüssel aus.
5. Wählen Sie den entsprechenden Tag (Markierung)-Wert aus der Liste.

6. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie den Filter.

Weitere Informationen zur Verwendung von Filtern in der EC2 Amazon-Konsole finden Sie unterFinden Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.

AWS CLI

Um Ressourcen eines einzelnen Typs mit dem angegebenen Tag-Schlüssel zu beschreiben

Fügen Sie einem `describe` Befehl den folgenden Filter hinzu, um die Ressourcen dieses Typs mit einem Stack Tag zu beschreiben, unabhängig vom Wert des Tags.

```
--filters Name=tag-key,Values=Stack
```

Um Ressourcen eines einzelnen Typs mit dem angegebenen Tag zu beschreiben

Fügen Sie einem `describe` Befehl den folgenden Filter hinzu, um die Ressourcen dieses Typs mit dem Tag zu beschreibenStack=production.

```
--filters Name=tag:Stack,Values=production
```

Um Ressourcen eines einzelnen Typs mit dem angegebenen Tag-Wert zu beschreiben

Fügen Sie einem `describe` Befehl den folgenden Filter hinzu, um die Ressourcen dieses Typs mit einem Tag mit dem Wert zu beschreibenproduction, unabhängig vom Tag-Schlüssel.

```
--filters Name=tag-value,Values=production
```

Um alle EC2 Ressourcen mit dem angegebenen Tag zu beschreiben

Fügen Sie dem Befehl describe-tags den folgenden Filter hinzu, um alle EC2 Ressourcen mit dem Tag zu beschreiben. Stack=test

```
--filters Name=key,Values=Stack Name=value,Values=test
```

PowerShell

Um Ressourcen eines einzelnen Typs nach dem Tag-Schlüssel zu filtern

Fügen Sie einem `Get` Cmdlet den folgenden Filter hinzu, um die Ressourcen dieses Typs mit einem Stack Tag zu beschreiben, unabhängig vom Wert des Tags.

```
-Filter @{Name="tag-key"; Values="Stack"}
```

Um Ressourcen eines einzelnen Typs nach einem Tag zu filtern

Fügen Sie einem `Get` Cmdlet den folgenden Filter hinzu, um die Ressourcen dieses Typs mit dem Tag zu beschreiben. Stack=production

```
-Filter @{Name="tag:Stack"; Values="production"}
```

Um Ressourcen eines einzelnen Typs nach Tag-Wert zu filtern

Fügen Sie einem `Get` Cmdlet den folgenden Filter hinzu, um die Ressourcen dieses Typs mit einem Tag mit dem Wert zu beschreibenproduction, unabhängig vom Wert des Tagschlüssels.

```
-Filter @{Name="tag-value"; Values="production"}
```

Um alle EC2 Ressourcen nach einem Tag zu filtern

Fügen Sie dem Get-EC2TagCmdlet den folgenden Filter hinzu, um alle EC2 Ressourcen mit dem Tag zu beschreiben. Stack=test

```
-Filter @{Name="tag:Stack"; Values="test"}
```

Zeigen Sie Tags für Ihre EC2 Instances mithilfe von Instanz-Metadaten an

Sie können über die Instance-Metadaten auf die Tags einer Instance zugreifen. Wenn Sie über die Instance-Metadaten auf Tags zugreifen, werden die API-Aufrufe `DescribeInstances` und `DescribeTags` nicht mehr zum Abrufen von Tag-Informationen benötigt. Dadurch werden Ihre API-Transaktionen pro Sekunde reduziert und Ihre Tag-Abrufe können mit der Anzahl der Instances, die Sie steuern, skaliert werden. Darüber hinaus können lokale Prozesse, die auf einer Instance ausgeführt werden, die Tag-Informationen der Instance direkt in den Instance-Metadaten anzeigen.

Tags sind standardmäßig nicht in den Instance-Metadaten verfügbar; Sie müssen den Zugriff explizit zulassen. Sie können den Zugriff beim Start der Instance oder nach dem Start auf einer ausgeführten oder angehaltenen Instance zulassen. Sie können den Zugriff auf Tags auch zulassen, indem Sie

dies in einer Startvorlage angeben. Instances, die mit der Vorlage gestartet werden, lassen den Zugriff auf Tags in den Instance-Metadaten zu.

Wenn Sie eine Instance-Markierung hinzufügen oder entfernen, werden die Instance-Metadaten aktualisiert, während die Instance läuft, ohne dass Sie die Instance anhalten und wieder starten müssen.

Aufgaben

- Aktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten
- Abrufen von Tags aus Instance-Metadaten
- Deaktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten

Aktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten

Standardmäßig gibt es keinen Zugriff auf Instance-Tags in den Instance-Metadaten. Für jede Instanz müssen Sie den Zugriff explizit aktivieren.

> **Note**
>
> Wenn Sie den Zugriff auf Tags in Instance-Metadaten zulassen, unterliegen Instance-Tag-Schlüssel bestimmten Einschränkungen. Eine Nichteinhaltung der Vorschriften führt zu fehlgeschlagenen Starts für neue Instances oder zu einem Fehler bei vorhandenen Instances. Die Einschränkungen sind:
>
> - Kann nur Buchstaben (`a-z`, `A-Z`), Zahlen (`0-9`) und die folgenden Zeichen enthalten: `+ - = . , _ : @`.
> - Dürfen keine Leerzeichen oder `/` enthalten.
> - Kann nicht nur aus `.` (einer Periode), `..` (zwei Perioden) oder `_index` bestehen.
>
> Weitere Informationen finden Sie unter Tag (Markierung)-Einschränkungen.

Console

Um den Zugriff auf Tags in den Instance-Metadaten während des Instance-Starts zu ermöglichen

1. Befolgen Sie das Verfahren zum Starten einer Instance.

2. Erweitern Sie Erweiterte Details und wählen Sie für Tags in Metadaten zulassen die Option Aktivieren aus.
3. Überprüfen Sie im Bereich Summary (Übersicht) die Konfiguration Ihrer Instance und wählen Sie dann Launch instance (Instance starten) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.

Um den Zugriff auf Tags in den Instanz-Metadaten nach dem Start der Instanz zu ermöglichen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie zuerst eine Instance aus und wählen Sie dann in den Instance-Einstellungen unter Aktionen die Option Tags in Instance-Metadaten zulassen.
4. Zum Zulassen des Zugriffs auf Tags in Instance-Metadaten aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen.
5. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um den Zugriff auf Tags in den Instance-Metadaten beim Start der Instance zu ermöglichen

Verwenden Sie den Befehl run-instances und fügen Sie die folgende `--metadata-options` Option hinzu.

```
--metadata-options "InstanceMetadataTags=enabled"
```

Um den Zugriff auf Tags in den Instanz-Metadaten nach dem Start der Instanz zu ermöglichen

Verwenden Sie den folgenden modify-instance-metadata-options-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-metadata-tags enabled
```

Um zu überprüfen, ob der Zugriff auf Tags in den Instanz-Metadaten aktiviert ist

Verwenden Sie den Befehl describe-instances und überprüfen Sie den Wert von. `InstanceMetadataTags`

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --query "Reservations[*].Instances[].MetadataOptions[].InstanceMetadataTags"
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Der Wert ist entweder `enabled` oder `disabled`.

```
[
    "enabled"
]
```

PowerShell

Um den Zugriff auf Tags in den Instance-Metadaten während des Instance-Starts zu ermöglichen

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet und fügen Sie den folgenden `-MetadataOptions_InstanceMetadataTags` Parameter hinzu.

```
-MetadataOptions_InstanceMetadataTags enabled
```

Um den Zugriff auf Tags in den Instanz-Metadaten nach dem Start der Instanz zu ermöglichen

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMetadataOptionCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -InstanceMetadataTags enabled
```

Um zu überprüfen, ob der Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten aktiviert ist

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceCmdlet und überprüfen Sie den Wert von. `InstanceMetadataTags`

```
(Get-EC2Instance `
    -
InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.MetadataOptions.InstanceMetadataTags.Value
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Der Wert ist entweder `enabled` oder `disabled`.

```
enabled
```

Abrufen von Tags aus Instance-Metadaten

Nachdem Sie den Zugriff auf Instance-Tags in den Instance-Metadaten erlaubt haben, können Sie über die Instance-Metadaten auf die `tags/instance`-Kategorie zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Auf Instanz-Metadaten für eine EC2 Instanz zugreifen.

IMDSv2

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus, um alle Tag-Schlüssel für die Instanz aufzulisten.

```
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
```

In diesem Beispiel wird der Wert eines Schlüssels abgerufen, der im vorherigen Beispiel abgerufen wurde. Die IMDSv2 Anforderung verwendet das gespeicherte Token, das mit dem Befehl im vorherigen Beispiel erstellt wurde. Das Token darf nicht abgelaufen sein.

```
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/tag-key
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instanz aus, um alle Tagschlüssel für die Instanz aufzulisten.

```
$token = Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} `
    -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

```
Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
```

In diesem Beispiel wird der Wert eines Schlüssels abgerufen, der im vorherigen Beispiel abgerufen wurde. Die IMDSv2 Anforderung verwendet das gespeicherte Token, das mit dem Befehl im vorherigen Beispiel erstellt wurde. Das Token darf nicht abgelaufen sein.

```
Invoke-RestMethod `
    -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} `
    -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/tag-key
```

IMDSv1

Linux

Führen Sie den folgenden Befehl von Ihrer Linux-Instance aus, um alle Tag-Schlüssel für die Instanz aufzulisten.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
```

In diesem Beispiel wird der Wert eines Schlüssels abgerufen, der im vorherigen Beispiel abgerufen wurde.

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/tag-key
```

Windows

Führen Sie das folgende Cmdlet von Ihrer Windows-Instanz aus, um alle Tagschlüssel für die Instanz aufzulisten.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance
```

In diesem Beispiel wird der Wert eines Schlüssels abgerufen, der im vorherigen Beispiel abgerufen wurde.

```
Invoke-RestMethod -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/tags/instance/tag-key
```

Deaktivieren Sie den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten

Sie können den Zugriff auf Instanz-Tags in den Instanz-Metadaten deaktivieren. Sie müssen den Zugriff auf Instanz-Tags in den Instanz-Metadaten beim Start nicht deaktivieren, da er standardmäßig deaktiviert ist.

Console

Um den Zugriff auf Tags in Instanz-Metadaten zu deaktivieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie zuerst eine Instance aus und wählen Sie dann in den Instance settings (Instance-Einstellungen) unter Actions (Aktionen) die Option Allow tags in instance metadata (Zulassen von Tags in Instance-Metadaten).
4. Zum Deaktivieren des Zugriffs auf Tags in Instance-Metadaten deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen.
5. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um den Zugriff auf Tags in Instance-Metadaten zu deaktivieren

Verwenden Sie den folgenden modify-instance-metadata-options-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-metadata-tags disabled
```

PowerShell

Um den Zugriff auf Tags in Instanzmetadaten zu deaktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMetadataOptionCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceMetadataOption `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -InstanceMetadataTag disabled
```

EC2 Amazon-Servicekontingente

Wenn Sie Ihre erstellen AWS-Konto, legen wir Standardkontingente (auch als Limits bezeichnet) für Ihre AWS Ressourcen auf regionaler Basis fest. Wenn Sie versuchen, das Kontingent für eine

Ressource zu überschreiten, schlägt die Anforderung fehl. Beispielsweise gibt es eine maximale Anzahl von Amazon EC2 v, CPUs die Sie für On-Demand-Instances in einer Region bereitstellen können. Wenn Sie versuchen, eine Instance in einer Region zu starten, und diese Anforderung dazu führen würde, dass Ihre Nutzung dieses Kontingent überschreitet, schlägt die Anforderung fehl. Wenn das passiert, können Sie Ihren Ressourcenverbrauch reduzieren oder eine Kontingenterhöhung beantragen.

Die Servicekontingenten-Konsole ist ein zentraler Ort, an dem Sie Ihre Kontingente für AWS Dienste anzeigen und verwalten und eine Erhöhung des Kontingents für viele der von Ihnen verwendeten Ressourcen beantragen können. Verwenden Sie die von uns bereitgestellten Kontingent , um Ihre AWS Infrastruktur zu verwalten. Planen Sie Anfragen zur Erhöhung der Kontingente im Voraus vor dem Zeitpunkt, zu dem Sie sie benötigen.

Entsprechende Kontingentdokumentation

- EC2 Amazon-Endpunkte und Kontingente
- Kontingente für EC2 Amazon-Instance-Typen
- Kontingente für Amazon EBS
- Amazon-VPC-Kontingente

Anzeigen Ihrer aktuellen Kontingente

Sie können Ihre Kontingente für jede Region in der Console einsehen.

So zeigen Sie Ihre aktuellen Kontingente mit der Service-Quotas-Konsole an

1. Öffnen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/.
2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste (oben auf dem Bildschirm) eine Region aus.
3. Wählen Sie im Bereich „Kontingente verwalten“ einen Service aus, z. B. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Wählen Sie Kontingente anzeigen aus.
4. Verwenden Sie das Filterfeld, um die Liste nach Ressourcennamen zu filtern. Geben Sie beispielsweise **`On-Demand`** ein, um die Kontingente für On-Demand-Instances zu ermitteln.
5. Wählen Sie zum Anzeigen weiterer Informationen den Kontingentnamen aus, um die Detailseite für das Kontingent zu öffnen.

Beantragen einer Erhöhung

Sie können eine Kontingenterhöhung für jede Region beantragen.

So fordern Sie eine Erhöhung über die Service-Quotas-Konsole an

1. Öffnen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/.
2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste (oben auf dem Bildschirm) eine Region aus.
3. Verwenden Sie das Filterfeld, um die Liste nach Ressourcennamen zu filtern. Geben Sie beispielsweise **`On-Demand`** ein, um die Kontingente für On-Demand-Instances zu ermitteln.
4. Wenn das Kontingent anpassbar ist, wählen Sie das Kontingent aus und wählen Sie dann Kontingenterhöhung anfordern.
5. Geben Sie unter Kontingentwert ändern den neuen Kontingentwert ein.
6. Wählen Sie Request (Anfrage).
7. Um ausstehende oder kürzlich genehmigte Anfragen in der Konsole anzuzeigen, wählen Sie im Navigationsbereich die Option Dashboard . Wählen Sie für ausstehende Anfragen den Status der Anfrage, um die Anfrage zu öffnen. Der Anfangsstatus einer Anfrage ist Pending (Ausstehend). Nachdem sich der Status in „Kontingent angefordert“ geändert hat, wird die Fallnummer mit angezeigt Support. Wählen Sie die Fallnummer, um das Ticket für Ihre Anfrage zu öffnen.

Weitere Informationen, einschließlich der Verwendung von AWS CLI oder SDKs , um eine Kontingenterhöhung anzufordern, finden Sie unter Eine Kontingenterhöhung beantragen im Servicekontingents-Benutzerhandbuch.

Einschränkung für E-Mails, die über Port 25 gesendet werden

Standardmäßig EC2 erlaubt Amazon ausgehenden Verkehr über Port 25 nur an private IPv4 Adressen. Der Verkehr über Port 25 ist für öffentliche IPv4 Adressen und IPv6 Adressen gesperrt.

Sie können beantragen, dass diese Einschränkung entfernt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Wie entferne ich die Beschränkung für Port 25 aus meiner EC2 Amazon-Instance oder Lambda-Funktion?

Diese Einschränkung gilt nicht für ausgehenden Datenverkehr über Port 25, der für Folgendes bestimmt ist:

- IP-Adressen im primären CIDR-Block der VPC, in der die ursprüngliche Netzwerkschnittstelle vorhanden ist.
- IP-Adressen, die in RFC 1918, RFC6598 und RFC 4193 CIDRs definiert sind.

Überwachen Sie die EC2 Amazon-Ressourcen

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung Ihrer EC2 Amazon-Instances und Ihrer AWS Lösungen. Sie sollten Überwachungsdaten aus allen Teilen Ihrer AWS Lösungen sammeln, damit Sie einen etwaigen Ausfall an mehreren Stellen leichter debuggen können.

AWS bietet verschiedene Tools, mit denen Sie Amazon überwachen können EC2. Die Amazon EC2 - und CloudWatch Konsolen-Dashboards bieten einen at-a-glance Überblick über den Zustand Ihrer EC2 Amazon-Umgebung. Zusätzlich bieten wir:

- Systemstatusprüfungen — Überwachen Sie die AWS Systeme, die für die Nutzung Ihrer Instance erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Bei diesen Prüfungen werden Probleme mit Ihrer Instance erkannt, bei deren Behebung ein AWS Eingreifen erforderlich ist. Wenn eine System-Statusprüfung fehlschlägt, können Sie wählen, bis AWS das Problem behebt oder Sie können es selbst lösen (zum Beispiel per Anhalten und Neustarten einer Instance oder deren Beendigung und Ersetzung). Beispiele für Probleme, die dazu führen, dass Systemstatusprüfungen fehlschlagen, sind:
  - Verlust der Netzwerkverbindung
  - Systemstromausfall
  - Softwareprobleme auf dem physischen Host
  - Hardwareprobleme auf dem physischen Host, die die Erreichbarkeit des Netzwerks beeinträchtigen

  Weitere Informationen finden Sie unter Statuschecks für EC2 Amazon-Instances.
- Instance-Statusprüfungen – Überwachen Sie die Software- und Netzwerkkonfiguration Ihrer individuellen Instance. Bei diesen Überprüfungen werden Probleme Ihrer Instance erkannt, für die zur Reparatur Ihre Beteiligung erforderlich ist. Wenn eine Instance-Statusprüfung nicht bestanden wird, müssen Sie das Problem normalerweise selbst lösen (z. B. per Neustart der Instance oder durch das Vornehmen von Änderungen an Ihrem Betriebssystem). Beispiele für Probleme, die dazu führen, dass Instance-Statusprüfungen fehlschlagen, sind unter anderem:
  - Fehlgeschlagene System-Statusprüfungen
  - Falsch konfigurierte Netzwerk- oder Startup-Konfiguration
  - Unzureichender Speicher
  - Beschädigtes Dateisystem

  - Inkompatibler Kernel

  Weitere Informationen finden Sie unter Statuschecks für EC2 Amazon-Instances.

- CloudWatch Amazon-Alarme — Überwachen Sie eine einzelne Metrik über einen von Ihnen angegebenen Zeitraum und führen Sie eine oder mehrere Aktionen aus, die auf dem Wert der Metrik im Verhältnis zu einem bestimmten Schwellenwert über mehrere Zeiträume basieren. Die Aktion ist eine Benachrichtigung, die an ein Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) -Thema oder eine Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Richtlinie gesendet wird. Alarme lösen nur Aktionen für anhaltende Statusänderungen aus. CloudWatch Alarme lösen keine Aktionen aus, nur weil sie sich in einem bestimmten Zustand befinden. Der Status muss sich geändert haben und für eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen beibehalten worden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Ihre Instances mit CloudWatch.
- Amazon EventBridge Events — Automatisieren Sie Ihre AWS Services und reagieren Sie automatisch auf Systemereignisse. Ereignisse von AWS Services werden nahezu EventBridge in Echtzeit übermittelt, und Sie können automatische Aktionen festlegen, die ergriffen werden, wenn ein Ereignis einer von Ihnen erstellten Regel entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Automatisieren Sie mit EventBridge”.
- AWS CloudTrail Logs — Erfassen Sie detaillierte Informationen über die Aufrufe der EC2 Amazon-API und speichern Sie sie als Protokolldateien in Amazon S3. Mithilfe von CloudTrail Protokollen können Sie feststellen, welche Anrufe getätigt wurden, welche Quell-IP-Adresse für den Anruf verwendet wurde, wer den Anruf getätigt hat und wann der Anruf getätigt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “API-Aufrufe protokollieren mit CloudTrail”.
- CloudWatch Agent — Erfassen Sie Protokolle und Metriken auf Systemebene von Hosts und Gästen auf Ihren EC2 Instances und lokalen Servern. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassung von Metriken und Protokollen von EC2 Amazon-Instances und lokalen Servern mit dem CloudWatch Agenten im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Überwachen Sie den Status Ihrer EC2 Amazon-Instances

Sie können den Status Ihrer Instances überwachen, indem Sie Statusüberprüfungen und geplante Ereignisse für Ihre Instances anzeigen.

Eine Statusüberprüfung gibt Ihnen die Informationen, die sich aus automatisierten Prüfungen ergeben, die von Amazon durchgeführt wurden EC2. Mit diesen automatisierten Überprüfungen wird ermittelt, ob bestimmte Probleme Ihre Instances beeinflussen. Die Informationen zur Statusprüfung

bieten Ihnen zusammen mit den von Amazon CloudWatch bereitgestellten Daten einen detaillierten Einblick in den Betrieb jeder Ihrer Instanzen.

Sie können auch den Status bestimmter Ereignisse sehen, die für Ihre Instances geplant sind. Der Status von Ereignissen gibt Auskunft über anstehende Aktivitäten, die für Ihre Instances geplant sind (z. B. Neustart oder Ruhestand). Sie liefern außerdem die geplante Start- und Endzeit jedes Ereignisses.

Inhalt

- Statuschecks für EC2 Amazon-Instances
- Ereignisse zur Statusänderung für EC2 Amazon-Instances
- Geplante Ereignisse für EC2 Amazon-Instances

Statuschecks für EC2 Amazon-Instances

Mit der Instance-Statusüberwachung können Sie schnell feststellen, ob Amazon Probleme erkannt EC2 hat, die Ihre Instances daran hindern könnten, Anwendungen auszuführen. Amazon EC2 führt automatische Prüfungen für jede laufende EC2 Instance durch, um Hardware- und Softwareprobleme zu identifizieren. Sie können die Ergebnisse dieser Statusprüfungen anzeigen, um bestimmte bzw. erkennbare Probleme zu ermitteln. Die Daten zum Ereignisstatus ergänzen die Informationen, die Amazon EC2 bereits über den Status der einzelnen Instances (wie`pending`,`running`,`stopping`) und die von Amazon CloudWatch überwachten Nutzungsmetriken (CPU-Auslastung, Netzwerkverkehr und Festplattenaktivität) bereitstellt.

Statusprüfungen werden minütlich durchgeführt und geben als Status "Bestanden" oder "Fehler" zurück. Wenn alle Überprüfungen bestanden wurden, lautet der Gesamtstatus der Instance OK. Falls mindestens eine Überprüfung nicht bestanden wird, lautet der Gesamtstatus impaired (beeinträchtigt). Statusprüfungen sind in Amazon integriert EC2, sodass sie nicht deaktiviert oder gelöscht werden können.

Wenn eine Statusüberprüfung fehlschlägt, wird die entsprechende CloudWatch Metrik für Statusprüfungen inkrementiert. Weitere Informationen finden Sie unter Statusprüfungsmetriken. Sie können diese Metriken verwenden, um CloudWatch-Alarme zu erstellen, die basierend auf dem Ergebnis der Statusprüfungen ausgelöst werden. Beispielsweise können Sie einen Alarm erstellen, mit dem Sie gewarnt werden, wenn Statusprüfungen für eine bestimmte Instance fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Alarme für EC2 Amazon-Instances erstellen, die Statusprüfungen nicht bestehen.

Sie können auch einen CloudWatch Amazon-Alarm erstellen, der eine EC2 Amazon-Instance überwacht und die Instance automatisch wiederherstellt, wenn sie aufgrund eines zugrunde liegenden Problems beeinträchtigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Instance-Wiederherstellung.

Inhalt

- Arten von Statusprüfungen
- Statuschecks für EC2 Amazon-Instances anzeigen
- CloudWatch Alarme für EC2 Amazon-Instances erstellen, die Statusprüfungen nicht bestehen

Arten von Statusprüfungen

Es gibt drei Arten von Statusprüfungen.

- System-Statusprüfungen
- Instance-Statusprüfungen
- Verknüpfte EBS-Statusprüfungen

System-Statusprüfungen

Systemstatusprüfungen überwachen die AWS Systeme, auf denen Ihre Instance ausgeführt wird. Bei diesen Überprüfungen werden die zugrunde liegenden Probleme Ihrer Instance erkannt, für die zur Reparatur die Beteiligung von AWS erforderlich ist. Wenn eine Systemstatusprüfung fehlschlägt, können Sie wählen, ob Sie warten AWS möchten, bis das Problem behoben ist, oder Sie können es selbst lösen. Für von Amazon EBS unterstützte Instances können Sie die Instance selbst stoppen und starten, was in den meisten Fällen dazu führt, dass die Instance auf einen neuen Host migriert wird. Bei Instances, die vom Instance-Speicher unterstützt werden (nur für Linux-Instances unterstützt), können Sie die Instance beenden und ersetzen. Beachten Sie, dass Instance-Speicher-Volumes kurzlebig sind und alle Daten verloren gehen, wenn die Instance gestoppt wird.

Hier sind Beispiele für Probleme aufgeführt, die dazu führen können, dass System-Statusprüfungen fehlschlagen:

- Verlust der Netzwerkverbindung
- Systemstromausfall
- Softwareprobleme auf dem physischen Host

- Hardwareprobleme auf dem physischen Host, die die Erreichbarkeit des Netzwerks beeinträchtigen

Wenn eine Systemstatusprüfung fehlschlägt, erhöhen wir die StatusCheckFailed_System-Metrik.

Bare Metal-Instances

Wenn Sie einen Neustart vom Betriebssystem auf einer Bare-Metal-Instance durchführen, gibt die Systemstatusprüfung möglicherweise vorübergehend einen Fehlerstatus zurück. Wenn die Instance verfügbar ist, sollte die Systemstatusprüfung einen Passstatus zurückgeben.

Instance-Statusprüfungen

Instanzstatusprüfungen überwachen die Software und die Netzwerkkonnektivität Ihrer einzelnen Instance. Amazon EC2 überprüft den Zustand der Instance, indem es eine ARP-Anfrage (Address Resolution Protocol) an die Netzwerkschnittstelle (NIC) sendet. Bei diesen Überprüfungen werden Probleme Ihrer Instance erkannt, für die zur Reparatur Ihre Beteiligung erforderlich ist. Wenn eine Instance-Statusprüfung nicht bestanden wird, müssen Sie das Problem normalerweise selbst lösen (z. B. per Neustart der Instance oder durch das Vornehmen von Konfigurationsänderungen für die Instance).

> **Note**
>
> Neuere Linux-Distributionen, die `systemd-networkd` für die Netzwerkkonfiguration verwenden, berichten möglicherweise anders über Integritätsprüfungen als frühere Distributionen. Während des Startvorgangs kann dieser Netzwerktyp früher gestartet und möglicherweise vor anderen Startaufgaben beendet werden, die sich ebenfalls auf den Zustand der Instance auswirken können. Statusprüfungen, die von der Netzwerkverfügbarkeit abhängen, können einen fehlerfreien Status melden, bevor andere Aufgaben abgeschlossen sind.

Hier sind Beispiele für Probleme aufgeführt, die dazu führen können, dass Instance-Statusprüfungen fehlschlagen:

- Fehlgeschlagene System-Statusprüfungen
- Fehlerhafte Netzwerk- oder Startup-Konfiguration
- Unzureichender Speicher
- Beschädigtes Dateisystem

- Inkompatibler Kernel
- Während eines Neustarts meldet eine Instance-Statusprüfung einen Fehler, bis die Instance wieder verfügbar ist.

Wenn eine Überprüfung des Instance-Status fehlschlägt, erhöhen wir die Metrik StatusCheckFailed_Instance.

Bare Metal-Instances

Wenn Sie einen Neustart des Betriebssystems auf einer Bare-Metal-Instance durchführen, gibt die Instance-Statusprüfung möglicherweise vorübergehend einen Fehlerstatus zurück. Wenn die Instance verfügbar wird, sollte die Instance-Statusprüfung einen Passstatus zurückgeben.

Verknüpfte EBS-Statusprüfungen

Verknüpfte EBS-Statusprüfungen überwachen, ob die an eine Instance angehängten Amazon EBS-Volumes erreichbar sind und I/O-Operationen abschließen können. Die `StatusCheckFailed_AttachedEBS`-Metrik ist ein binärer Wert, der auf eine Beeinträchtigung hinweist, wenn eines oder mehrere der an die Instance angehängten EBS-Volumes I/O-Operationen nicht abschließen können. Diese Statusprüfungen erkennen grundlegende Probleme mit der Datenverarbeitungs- oder Amazon EBS-Infrastruktur. Wenn die angehängte EBS-Statusprüf-Metrik fehlschlägt, können Sie entweder warten, AWS bis das Problem behoben ist, oder Sie können Maßnahmen ergreifen, z. B. die betroffenen Volumes austauschen oder die Instance beenden und neu starten.

Hier sind Beispiele für Probleme aufgeführt, die dazu führen können, dass angehängte EBS-Statusprüfungen fehlschlagen:

- Hardware- oder Softwareprobleme auf den Speichersubsystemen, die den EBS-Volumes zugrunde liegen
- Hardwareprobleme auf dem physischen Host, die die Erreichbarkeit der EBS-Volumes beeinträchtigen
- Verbindungsprobleme zwischen der Instance und den EBS-Volumes

Sie können die `StatusCheckFailed_AttachedEBS`-Metrik verwenden, um die Stabilität Ihres Workloads zu verbessern. Sie können diese Metrik verwenden, um CloudWatch Amazon-Alarme zu erstellen, die auf der Grundlage des Ergebnisses der Statusprüfung ausgelöst werden. Sie könnten beispielsweise ein Failover auf eine sekundäre Instance oder Availability Zone

durchführen, wenn Sie eine anhaltende Auswirkung feststellen. Alternativ können Sie die I/O-Leistung jedes angeschlossenen Volumes mithilfe von CloudWatch EBS-Metriken überwachen, um das beschädigte Volume zu erkennen und zu ersetzen. Wenn Ihr Workload keine I/O zu den an Ihre Instance angeschlossenen EBS-Volumes steuert und die EBS-Statusprüfung auf eine Beeinträchtigung hinweist, können Sie die Instance beenden und starten, um sie auf einen neuen Host zu verschieben. Dadurch können die zugrunde liegenden Hostprobleme behoben werden, die sich auf die Erreichbarkeit der EBS-Volumes auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon EBS.

Sie können Ihre Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Gruppen auch so konfigurieren, dass sie Fehler bei der angehängten EBS-Statusprüfung erkennen und dann die betroffene Instance durch eine neue ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen und Ersetzen von Auto Scaling Scaling-Instances mit beeinträchtigten Amazon EBS-Volumes im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Die verknüpfte EBS-Statusprüfungsmetrik ist nur für Nitro-Instances verfügbar.

Statuschecks für EC2 Amazon-Instances anzeigen

Wenn Ihre Instance eine nicht bestandene Statusprüfung aufweist, müssen Sie das Problem normalerweise selbst lösen (z. B. per Neustart der Instance oder durch das Vornehmen von Konfigurationsänderungen für die Instance). Informationen zur Problembehandlung für System- oder Instance-Statusprüfungen erhalten Sie unter Problembehandlung bei Amazon EC2 Linux-Instances mit fehlgeschlagenen Statusprüfungen.

Console

Anzeigen der Statusprüfungen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Auf der Seite Instances ist in der Spalte Statusprüfungen jeweils der Betriebszustand einer Instance angegeben.
4. Wählen Sie die Instance aus, um ihren Status anzuzeigen, und wählen Sie anschließend die Registerkarte Status und Alarme.

5. Um die CloudWatch Metriken für Statuschecks zu überprüfen, erweitern Sie auf der Registerkarte Status und Alarme die Option Metriken, um die Grafiken für die folgenden Metriken anzuzeigen:

   - Statusprüfung für System fehlgeschlagen
   - Statusprüfung für Instance fehlgeschlagen
   - Die Statusüberprüfung für das angefügte EBS ist fehlgeschlagen

   Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Statusprüfungsmetriken”.

AWS CLI

Anzeigen der Statusprüfungen

Verwenden Sie den describe-instance-status-Befehl.

Beispiel: Rufen Sie den Status aller laufenden Instances ab

```
aws ec2 describe-instance-status
```

Beispiel: Rufen Sie den Status aller Instanzen ab

```
aws ec2 describe-instance-status --include-all-instances
```

Beispiel: Rufen Sie den Status einer einzelnen laufenden Instanz ab

```
aws ec2 describe-instance-status --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Beispiel: Ruft alle Instanzen mit dem Status ab `impaired`

```
aws ec2 describe-instance-status \
--filters Name=instance-status.status,Values=impaired
```

PowerShell

Anzeigen der Statusprüfungen

Verwenden Sie den Get-EC2InstanceStatus-Befehl.

Beispiel: Ruft den Status aller laufenden Instanzen ab

```
Get-EC2InstanceStatus
```

Beispiel: Rufen Sie den Status aller Instanzen ab

```
Get-EC2InstanceStatus -IncludeAllInstance $true
```

Beispiel: Rufen Sie den Status einer einzelnen laufenden Instanz ab

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Beispiel: Ruft alle Instanzen mit dem Status ab `impaired`

```
Get-EC2InstanceStatus \
-Filter @{Name="instance-status.status"; Values="impaired"}
```

CloudWatch Alarme für EC2 Amazon-Instances erstellen, die Statusprüfungen nicht bestehen

Sie können die Metriken für die Statusprüfung verwenden, um CloudWatch Alarme zu erstellen, die Sie benachrichtigen, wenn die Statusprüfung einer Instanz fehlgeschlagen ist.

Alarme bei Statusprüfungen können vorübergehend in den Status ungenügend Daten wechseln, wenn metrische Datenpunkte fehlen. Dies ist zwar selten, kann aber passieren, wenn es zu einer Unterbrechung der metrischen Berichtssysteme kommt, selbst wenn eine Instance fehlerfrei ist. Wir empfehlen, diesen Status als fehlende Daten zu behandeln und nicht als Fehlschlag bei der Statusüberprüfung oder als Verstoß gegen den Alarm. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie daraufhin Aktionen zum Stoppen, Beenden, Neustarten oder Wiederherstellen der Instance ausführen.

Console

In diesem Beispiel wird ein Alarm konfiguriert, der eine Benachrichtigung sendet, wenn eine Instance eine Statusprüfung nicht besteht. Sie können die Instance optional beenden, beenden oder wiederherstellen.

So erstellen Sie einen Statusprüfungsalarm

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance, dann die Registerkarte Statusprüfungen und Aktionen, Statusprüfalarm erstellen aus.
4. Wählen Sie auf der Seite CloudWatch Alarme verwalten unter Alarm hinzufügen oder bearbeiten die Option Alarm erstellen aus.
5. Aktivieren Sie für Alarmbenachrichtigung den Schalter, um Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) -Benachrichtigungen zu konfigurieren. Wählen Sie ein vorhandenes Amazon SNS-Thema aus oder geben Sie einen Namen ein, um ein neues Thema zu erstellen.

   Wenn Sie der Empfängerliste eine E-Mail-Adresse hinzufügen oder ein neues Thema erstellen, sendet Amazon SNS an jede neue Adresse eine Bestätigungs-E-Mail. Jeder Empfänger muss den Bestätigungslink in der E-Mail auswählen. Nur bestätigte Adressen erhalten Warnmeldungen.
6. Aktivieren Sie für Alarmaktion den Schalter, um eine Aktion anzugeben, die ausgeführt werden soll, wenn der Alarm ausgelöst wird. Wählen Sie die Aktion aus.
7. Wählen Sie unter larm thresholds (Alarmschwellenwerte) die Metrik und Kriterien für den Alarm aus.

   Sie können die Standardeinstellungen für Group samples by (Beispiele gruppieren nach) (Average (Durchschnitt)) und für Type of data to sample (Datentypen für die Probenahme) (Status check failed:either) (Statusprüfung ist fehlgeschlagen:beide) übernehmen oder an Ihre Anforderungen anpassen.

   Legen Sie unter Consecutive period (Kontinuierlicher Zeitraum) die Anzahl von Zeiträumen fest, die ausgewertet werden sollen, und wählen Sie unter Period (Zeitraum) die Dauer des Auswertungszeitraums aus, nach dem der Alarm ausgelöst und eine E-Mail gesendet wird.
8. (Optional) Wählen Sie für Beispiel-Metrikdaten die Option Zu Dashboard hinzufügen aus.
9. Wählen Sie Erstellen aus.

Wenn Sie einen Instanzstatusalarm ändern müssen, können Sie ihn bearbeiten.

Erstellen eines Ereignisfensters

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Aktionen, Überwachung, CloudWatchAlarme verwalten.
4. Wählen Sie auf der Seite CloudWatch Alarme verwalten unter Alarm hinzufügen oder bearbeiten die Option Alarm bearbeiten aus.
5. Wählen Sie unter Search for alarm (Alarmsuche) den Alarm aus.
6. Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Update (Aktualisieren) aus.

AWS CLI

Im folgenden Beispiel veröffentlicht der Alarm eine Benachrichtigung zu einem SNS-Thema, wenn die Instanz mindestens zwei aufeinanderfolgende Zeiträume lang entweder die Instanzprüfung oder die Systemstatusprüfung nicht besteht. Die verwendete CloudWatch Metrik ist`StatusCheckFailed`.

So erstellen Sie einen Statusprüfungsalarm

1. Wählen Sie ein vorhandenes SNS-Thema aus oder erstellen Sie ein neues Thema. Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf Amazon SNS AWS CLI im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl list-metrics, um die verfügbaren CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon anzuzeigen. EC2

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2
```

3. Verwenden Sie den folgenden put-metric-alarmBefehl, um den Alarm zu erstellen.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm \
    --alarm-name StatusCheckFailed-Alarm-for-i-1234567890abcdef0 \
    --metric-name StatusCheckFailed \
    --namespace AWS/EC2 \
    --statistic Maximum \
    --dimensions Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0 \
    --unit Count \
    --period 300 \
    --evaluation-periods 2 \
    --threshold 1 \
    --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \
    --alarm-actions arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:my-sns-topic
```

Der Zeitraum ist der Zeitraum in Sekunden, in dem CloudWatch Amazon-Metriken erfasst werden. Im Beispiel wird der Wert 300 verwendet, also 60 Sekunden multipliziert mit 5 Minuten. Die Bewertungsperiode ist die Anzahl von aufeinanderfolgenden Zeiträumen, für die der Wert der Metrik mit dem Schwellenwert verglichen werden muss. In diesem Beispiel wird der Wert 2 verwendet. Die Alarmaktionen sind die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, wenn dieser Alarm ausgelöst wird.

PowerShell

So erstellen Sie einen Statusprüfungsalarm

Verwenden Sie das Cmdlet CWMetric Write-Alarm wie folgt, um Benachrichtigungen zu einem SNS-Thema zu veröffentlichen, wenn die Instance die Statusprüfungen für mindestens zwei aufeinanderfolgende Zeiträume nicht bestanden hat.

```
Write-CWMetricAlarm `
    -AlarmName "StatusCheckFailed-Alarm-for-i-1234567890abcdef0" `
    -MetricName "StatusCheckFailed" `
    -Namespace "AWS/EC2" `
    -Statistic "Maximum" `
    -Dimension @{Name="InstanceId"; Values="i-1234567890abcdef0"} `
    -Unit "Count" `
    -Period 300 `
    -EvaluationPeriod 2 `
    -Threshold 1 `
    -ComparisonOperator "GreaterThanOrEqualToThreshold" `
    -AlarmAction "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:my-sns-topic"
```

Der Zeitraum ist der Zeitraum in Sekunden, in dem CloudWatch Amazon-Metriken erfasst werden. Im Beispiel wird der Wert 300 verwendet, also 60 Sekunden multipliziert mit 5 Minuten. Die Bewertungsperiode ist die Anzahl von aufeinanderfolgenden Zeiträumen, für die der Wert der Metrik mit dem Schwellenwert verglichen werden muss. In diesem Beispiel wird der Wert 2 verwendet. Die Alarmaktionen sind die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, wenn dieser Alarm ausgelöst wird.

Ereignisse zur Statusänderung für EC2 Amazon-Instances

Amazon EC2 sendet ein `EC2 Instance State-change Notification` Ereignis an Amazon, EventBridge wenn sich der Status einer Instance ändert.

Im Folgenden finden Sie Beispieldaten für dieses Ereignis. In diesem Beispiel ist die Instance in den `pending`-Status übergegangen.

```
{
   "id":"7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
   "detail-type":"EC2 Instance State-change Notification",
   "source":"aws.ec2",
   "account":"123456789012",
   "time":"2021-11-11T21:29:54Z",
   "region":"us-east-1",
   "resources":[
      "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
   ],
   "detail":{
      "instance-id":"i-1234567890abcdef0",
      "state":"pending"
   }
}
```

Die möglichen Werte für `state` sind:

- `pending`
- `running`
- `stopping`
- `stopped`
- `shutting-down`
- `terminated`

Wenn Sie eine Instance starten, geht sie zunächst in den `pending`-Status und dann in den `running`-Status über. Wenn Sie eine Instance stoppen, geht sie in den `stopping`-Status und dann in den `stopped`-Status über. Wenn Sie eine Instance beenden, geht sie in den `shutting-down`-Status und dann in den `terminated`-Status über. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanzstatus.

Erstellen Sie einen Alarm, der eine E-Mail sendet, wenn sich der Status einer EC2 Amazon-Instance ändert

Um E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn sich der Status Ihrer Instance ändert, erstellen Sie ein Amazon SNS SNS-Thema und dann eine EventBridge Regel für das `EC2 Instance State-change Notification` Ereignis.

So erstellen Sie ein SNS-Thema

1. Öffnen Sie die Amazon SNS SNS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Themen aus.
3. Wählen Sie Thema erstellen aus.
4. Wählen Sie unter Type (Typ) die Option Standard aus.
5. Geben Sie unter Name einen Namen für Ihr Thema ein.
6. Wählen Sie Thema erstellen aus.
7. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.
8. Wählen Sie unter Protocol (Protokoll) die Option Email (E-Mail) aus.
9. Geben Sie unter Endpoint (Endpunkt) die E-Mail-Adresse ein, an die die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
10. Wählen Sie Create subscription (Abonnement erstellen) aus.
11. Sie erhalten eine E-Mail-Nachricht mit der folgenden Betreffzeile: AWS Notification - Subscription Confirmation. Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihr Abonnement zu bestätigen.

Um eine Regel zu erstellen EventBridge

1. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Wählen Sie Regel erstellen aus.
3. Geben Sie unter Name einen Namen für Ihre Regel ein.
4. Bei Regeltyp wählen Sie Regel mit einem Ereignismuster aus.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Bei Build event pattern (Ereignis-Muster erstellen) gehen Sie wie folgt vor:
   a. Wählen Sie für Ereignisquelle die Option AWS-Services aus.

b. Wählen Sie für AWS-Service EC2 aus.

c. Wählen Sie in Event Type (Ereignistyp) EC2 EC2 Instance State-change Notification (Benachrichtigung über die Statusänderung der EC2-Instance) aus.

d. Standardmäßig senden wir Benachrichtigungen für jede Statusänderung für jede Instance. Wenn Sie möchten, können Sie bestimmte Status oder bestimmte Instances auswählen.

7. Wählen Sie Weiter aus.
8. Geben Sie ein Ziel wie folgt an:

   a. Für Target types (Zieltypen), wählen Sie AWS-Service aus.

   b. Für Select a target (Wählen Sie ein Ziel aus), wählen Sie SNS-Thema aus.

   c. Wählen Sie für Topic (Thema) das SNS-Thema aus, das Sie im vorherigen Verfahren erstellt haben.

9. Wählen Sie Weiter aus.
10. (Optional) Fügen Sie Ihrer Regel Tags hinzu.
11. Wählen Sie Weiter aus.
12. Wählen Sie Regel erstellen aus.
13. Um Ihre Regel zu testen, initiieren Sie eine Statusänderung. Starten Sie beispielsweise eine gestoppte Instance, beenden Sie eine laufende Instance oder starten Sie eine Instance. Sie erhalten E-Mail-Nachrichten mit der folgenden Betreffzeile: AWS Notification Message. Der Text der E-Mail enthält die Ereignisdaten.

Geplante Ereignisse für EC2 Amazon-Instances

Um die Zuverlässigkeit und Leistung der Infrastruktur zu gewährleisten, AWS können Sie Ereignisse planen, um Ihre Instances neu zu starten, zu beenden und außer Betrieb zu nehmen. Diese Ereignisse treten nicht häufig auf.

Wenn eine Ihrer Instances von einem geplanten Ereignis betroffen sein wird, werden Sie vorab per E-Mail an die mit Ihrem AWS Konto verknüpfte E-Mail-Adresse AWS benachrichtigt. Die E-Mail enthält Einzelheiten zur Veranstaltung, z. B. das Start- und Enddatum. Je nach Ereignistyp können Sie möglicherweise Maßnahmen ergreifen, um den Zeitpunkt der Veranstaltung zu steuern. AWS sendet auch ein AWS Health Ereignis, das Sie mithilfe von Amazon überwachen und verwalten können EventBridge. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen von Ereignissen AWS Health mit Amazon EventBridge.

Geplante Ereignisse werden von verwaltet AWS. Sie können keine Ereignisse für Ihre Instances planen. Sie können jedoch:

- Geplante Ereignisse für Ihre Instances anzeigen.
- Passen Sie Benachrichtigungen über geplante Ereignisse an, um Tags in die E-Mail-Benachrichtigung aufzunehmen oder daraus zu entfernen.
- Verschieben Sie bestimmte geplante Ereignisse.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Veranstaltungsfenster für geplante Ereignisse.
- Ergreifen Sie Maßnahmen, wenn für eine Instance ein Neustart, Stopp oder Stillstand geplant ist.

Um sicherzustellen, dass Sie Benachrichtigungen über geplante Ereignisse erhalten, überprüfen Sie Ihre Kontaktinformationen auf der Kontoseite.

> **Note**
>
> Wenn eine Instance von einem geplanten Ereignis betroffen ist und Teil einer Auto Scaling-Gruppe ist, ersetzt Amazon EC2 Auto Scaling sie irgendwann im Rahmen seiner Zustandsprüfungen, ohne dass weitere Maßnahmen Ihrerseits erforderlich sind. Weitere Informationen zu den von Amazon EC2 Auto Scaling durchgeführten Zustandsprüfungen finden Sie unter Zustandsprüfungen für Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

Arten von geplanten Ereignissen

Amazon EC2 kann die folgenden Arten von geplanten Ereignissen für Ihre Instances erstellen, wobei das Ereignis zu einem geplanten Zeitpunkt stattfindet:

Ereignistyp	Ereigniscode	Aktion des Ereignisses
Instance anhalten	`instance-stop`	Zur geplanten Zeit wird die Instanz gestoppt. Wenn Sie sie wieder starten, wird sie zu einem neuen Host migriert. Gilt nur für Instances mit

Ereignistyp	Ereigniscode	Aktion des Ereignisses
		einem Amazon EBS-Root-Volume.
Ausmusterung einer Instance	`instance-retirement`	Zum geplanten Zeitpunkt wird die Instance gestoppt, wenn sie über ein Amazon EBS-Root-Volume verfügt, oder beendet, wenn sie über ein Instance-Speicher-Root-Volume verfügt.
Instance-Neustart	`instance-reboot`	Zur geplanten Zeit wird die Instance neu gestartet. Die Instanz verbleibt auf dem Host, und während des Neustarts wird der Host gewartet. Dies wird als direkter Neustart bezeichnet.
Systemneustart	`system-reboot`	Zum geplanten Zeitpunkt wird die Instanz neu gestartet und auf einen neuen Host migriert. Dies wird als Neustart-Migration bezeichnet.
Systemwartung	`system-maintenance`	Zum geplanten Zeitpunkt ist die Instanz möglicherweise vorübergehend von einer Netzwerk- oder Stromwartung betroffen.

Ermitteln Sie den Ereignistyp

Sie können überprüfen, welche Art von Ereignis für Ihre Instanz geplant ist.

Console

Um den Ereignistyp zu bestimmen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. In der Tabelle wird der Ereigniscode in der Spalte Ereignistyp angezeigt.
4. Um die Tabelle so zu filtern, dass nur die Ereignisse für Instanzen angezeigt werden, wählen Sie im Suchfeld Ressourcentyp: Instanz aus der Filterliste aus.

AWS CLI

Um den Ereignistyp für eine Instanz zu ermitteln

Verwenden Sie den describe-instance-status-Befehl. Wenn der Instanz ein geplantes Ereignis zugeordnet ist, enthält die Ausgabe Informationen über das geplante Ereignis.

```
aws ec2 describe-instance-status \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query InstanceStatuses[].Events
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Der Code für das geplante Ereignis lautet`system-reboot`.

```
[
    "Events": [
        {
            "InstanceEventId": "instance-event-0d59937288b749b32",
            "Code": "system-reboot",
            "Description": "The instance is scheduled for a reboot",
            "NotAfter": "2020-03-14T22:00:00.000Z",
            "NotBefore": "2020-03-14T20:00:00.000Z",
            "NotBeforeDeadline": "2020-04-05T11:00:00.000Z"
        }
    ]
]
```

PowerShell

Um den Ereignistyp für eine Instanz zu ermitteln

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceStatusCmdlet. Wenn der Instanz ein geplantes Ereignis zugeordnet ist, enthält die Ausgabe Informationen über das geplante Ereignis.

```
(Get-EC2InstanceStatus `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0).Events
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Der Code für das geplante Ereignis lautet`system-reboot`.

```
Code              : system-reboot
Description       : The instance is scheduled for a reboot
InstanceEventId   : instance-event-0d59937288b749b32
NotAfter          : 2020-03-14T22:00:00.000Z
NotBefore         : 2020-03-14T20:00:00.000Z
NotBeforeDeadline : 2020-04-05T11:00:00.000Z
```

Inhalt

- EC2 Amazon-Instances verwalten, deren Stopp oder Stilllegung geplant ist
- EC2 Amazon-Instances verwalten, die für den Neustart geplant sind
- EC2 Amazon-Instances verwalten, für die Wartung geplant ist
- Geplante Ereignisse anzeigen, die sich auf Ihre EC2 Amazon-Instances auswirken
- Passen Sie Benachrichtigungen über geplante Ereignisse für Ihre Instanzen an EC2
- Ein geplantes Ereignis für eine Instanz neu planen EC2
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Ereignisfenster für geplante Ereignisse, die sich auf Ihre EC2 Amazon-Instances auswirken

EC2 Amazon-Instances verwalten, deren Stopp oder Stilllegung geplant ist

Wenn ein AWS irreparabler Ausfall des zugrunde liegenden Hosts für Ihre Instance festgestellt wird, wird die Instance so geplant, dass sie je nach Root-Volume-Typ der Instance entweder beendet oder beendet wird.

- Wenn die Instance über ein Amazon EBS-Root-Volume verfügt, ist der Stopp der Instance geplant.
- Wenn die Instance über ein Instance-Speicher-Root-Volume verfügt, ist die Beendigung der Instance geplant.

Weitere Informationen finden Sie unter Ausmusterung einer Instance.

> **Important**
>
> Alle Daten, die auf Instance-Speicher-Volumes gespeichert sind, gehen verloren, wenn eine Instance angehalten, in den Ruhezustand versetzt oder beendet wird. Dies gilt auch für Instance-Speicher-Volumes, die an eine Instance mit einem EBS-Volume als Root-Gerät angefügt sind. Achten Sie darauf, dass Sie Daten von Ihren Instance-Speicher-Volumes speichern, die Sie später möglicherweise noch benötigen, bevor die Instance angehalten, in den Ruhezustand versetzt oder beendet wird.

Maßnahmen, die Sie ergreifen können

Aktionen, die Sie für Instances mit einem EBS-Root-Volume ergreifen können

Wenn Sie eine Benachrichtigung über ein geplantes `instance-stop` Ereignis erhalten, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Auf den geplanten Stopp warten: Sie können innerhalb des geplanten Wartungsfensters warten, bis die Instanz beendet ist.
- Manuelles Stoppen und Starten durchführen: Sie können die Instance zu einem für Sie passenden Zeitpunkt selbst beenden und starten, wodurch sie auf einen neuen Host migriert wird. Das ist nicht dasselbe wie ein Neustart der Instanz. Weitere Informationen finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.
- Automatisches Stoppen und Starten: Sie können einen sofortigen Stopp und Start als Reaktion auf ein `instance-stop` geplantes Ereignis automatisieren. Weitere Informationen finden Sie im AWS Health Benutzerhandbuch unter Automatisches Ausführen von Vorgängen auf EC2 Instanzen als Reaktion auf Ereignisse. AWS Health

Aktionen, die Sie für Instances mit einem Instance-Speicher-Root-Volume ergreifen können

Wenn Sie eine Benachrichtigung über ein geplantes `system-retirement` Ereignis erhalten und Ihre Daten behalten möchten, können Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

1. Starten Sie eine Ersatz-Instance von Ihrem letzten AMI aus.
2. Migrieren Sie alle erforderlichen Daten auf die Ersatz-Instance, bevor die Instance beendet werden soll.
3. Beenden Sie die ursprüngliche Instanz oder warten Sie, bis sie wie geplant beendet wird.

Weitere Informationen zu den Aktionen, die Sie ergreifen können, finden Sie unterAusmusterung einer Instance.

EC2 Amazon-Instances verwalten, die für den Neustart geplant sind

Wenn Aufgaben wie die Installation von Updates oder die Wartung des zugrunde liegenden Hosts ausgeführt werden AWS müssen, kann es einen Instance-Neustart planen. Während des geplanten Neustarts bleibt die Instance entweder auf demselben Host oder migriert je nach Ereignis wie folgt auf einen anderen Host:

- `instance-reboot` event
  - Während des Neustarts verbleibt die Instanz auf dem Host. Dies wird als direkter Neustart bezeichnet.
  - Der aktuelle Host wird gewartet.
  - In der Regel innerhalb von Sekunden abgeschlossen.
- `system-reboot` event
  - Während des Neustarts wird die Instanz auf einen neuen Host migriert. Dies wird als Neustart-Migration bezeichnet.
  - In der Regel dauert der Vorgang nur wenige Minuten.

Informationen darüber, welcher Ereignistyp für Ihre Instance geplant ist, finden Sie unterErmitteln Sie den Ereignistyp.

Aktionen, die Sie ergreifen können

Wenn Sie eine Benachrichtigung über einen Termin `instance-reboot` oder ein `system-reboot` Ereignis erhalten, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Warten Sie auf den geplanten Neustart: Sie können warten, bis die Instanz innerhalb des geplanten Wartungsfensters neu gestartet wird.
- Den Neustart neu planen: Sie können den Neustart der Instance auf ein Datum und eine Uhrzeit verschieben, die Ihnen passen.
- Führen Sie einen vom Benutzer initiierten Neustart durch: Sie können die Instance zu einem für Sie passenden Zeitpunkt manuell neu starten. Das Ergebnis hängt jedoch vom Ereignis ab:
  - `instance-reboot`Ereignis — Ihre Instance bleibt auf der aktuellen Hardware (direkter Neustart), es findet keine Host-Wartung statt und das Ereignis bleibt geöffnet.

- `system-reboot` event
  - Wenn die Neustart-Migration auf Ihrer Instance aktiviert ist, versucht ein vom Benutzer initiierter Neustart, Ihre Instance auf neue Hardware zu migrieren. Bei Erfolg wird das Ereignis gelöscht. Wenn dies nicht gelingt, erfolgt ein direkter Neustart und das Ereignis bleibt geplant.
  - Wenn die Neustartmigration auf Ihrer Instance deaktiviert ist, bleibt die Instance bei einem vom Benutzer initiierten Neustart auf derselben Hardware (direkter Neustart), es findet keine Host-Wartung statt und das Ereignis bleibt geplant. Wenn das geplante Ereignis irgendwann stattfindet, AWS wird Ihre Instance auf neue Hardware verschoben (Neustart-Migration).

Nach dem AWS Neustart Ihrer Instanz

Nach dem AWS Neustart Ihrer Instance gilt Folgendes:

- Das geplante Ereignis ist gelöscht.
- Die Beschreibung des Ereignisses wurde aktualisiert.
- Für eine `instance-reboot` Veranstaltung:
  - Die Wartung des zugrunde liegenden Hosts ist abgeschlossen.
- Für eine `system-reboot` Veranstaltung:
  - Die Instanz wird auf einen neuen Host verschoben.
  - Die Instanz behält ihre IP-Adresse und ihren DNS-Namen.
  - Alle Daten auf lokalen Instance-Speicher-Volumes werden beibehalten.
- Sie können Ihre Instance verwenden, nachdem sie vollständig gebootet wurde.

Alternative Optionen

Wenn Sie das Neustart-Ereignis nicht neu planen oder die Neustartmigration für einen vom Benutzer initiierten Neustart nicht aktivieren können, Sie aber während des geplanten Wartungsfensters den normalen Betrieb beibehalten möchten, können Sie wie folgt vorgehen:

- Für eine Instance mit einem EBS-Root-Volume
  - Stoppen und starten Sie die Instance manuell, um sie auf einen neuen Host zu migrieren. Dies ist nicht dasselbe wie ein manuelles Neustarten der Instanz, bei dem die Instanz auf demselben Host verbleibt.
  - Optional können Sie einen sofortigen Stopp und Start der Instance als Reaktion auf den geplanten Neustart automatisieren. Weitere Informationen finden Sie im AWS Health

Benutzerhandbuch unter Automatisches Ausführen von Vorgängen auf EC2 Instanzen als Reaktion auf Ereignisse. AWS Health

> **Important**
>
> Die Daten auf Instance-Speicher-Volumes gehen verloren, wenn eine Instance gestoppt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.

- Für eine Instance mit einem Instance-Speicher-Root-Volume
  1. Starten Sie eine Ersatz-Instance von Ihrem letzten AMI aus.
  2. Migrieren Sie alle erforderlichen Daten vor dem geplanten Wartungsfenster auf die Ersatz-Instance.
  3. Beenden Sie die ursprüngliche Instanz.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Neustart-Migration

Wenn eine Instanz für ein `system-reboot` Ereignis geplant ist, können Sie sie vor dem Ereignis neu starten. Das Ergebnis eines vom Benutzer initiierten Neustarts hängt von den Migrationseinstellungen für den Neustart der Instanz ab:

- Aktiviert — Ein vom Benutzer initiierter Neustart versucht, Ihre Instance auf neue Hardware zu migrieren (Neustartmigration). Bei Erfolg wird das Ereignis gelöscht. Wenn dies nicht gelingt, erfolgt ein direkter Neustart und das Ereignis bleibt geplant. Beachten Sie, dass die Neustart-Migration auch bei Aktivierung nur erfolgen kann, wenn Ihre Instance die Anforderungen für die Neustart-Migration erfüllt.
- Deaktiviert — Bei einem vom Benutzer initiierten Neustart bleibt die Instanz auf derselben Hardware (direkter Neustart), es findet keine Host-Wartung statt und das Ereignis bleibt geplant. Wenn das geplante Ereignis irgendwann stattfindet, AWS wird Ihre Instance auf neue Hardware verschoben (Neustart-Migration).

Ein Neustart mit Migration dauert länger als ein direkter Neustart:

- Direkter Neustart: Ungefähr 30 Sekunden
- Neustart mit Migration: Einige Minuten

> **Note**
>
> Instanzen, die eine `system-reboot` Ereignisbenachrichtigung erhalten, sind standardmäßig für die vom Benutzer initiierte Neustartmigration aktiviert.

Anforderungen für die Aktivierung der Neustart-Migration

Die Neustart-Migration kann für Instanzen aktiviert werden, die die folgenden Kriterien erfüllen:

Instance-Typen

Nicht alle Instance-Typen unterstützen die Aktivierung der Neustart-Migration. Sie können sich die Instanztypen ansehen, die die Aktivierung der Neustartmigration unterstützen.

Console

Um die Instance-Typen anzuzeigen, die die Aktivierung der Neustart-Migration unterstützen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Instance Types (Instance-Typen) aus.
3. Geben Sie in der Filterleiste Reboot Migration support: supported ein. Wenn Sie die Zeichen eingeben und der Filtername angezeigt wird, können Sie ihn auswählen.

   In der Tabelle mit den Instanztypen werden alle Instanztypen angezeigt, die die Aktivierung der Neustartmigration unterstützen.

AWS CLI

Um die Instanztypen anzuzeigen, die die Aktivierung der Neustartmigration unterstützen

Verwenden Sie den describe-instance-typesBefehl mit dem `reboot-migration-support` Filter.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=reboot-migration-support,Values=supported \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

PowerShell

Um die Instance-Typen anzuzeigen, die die Aktivierung der Neustart-Migration unterstützen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceTypeCmdlet mit dem `reboot-migration-support` Filter.

```
Get-EC2InstanceType `
    -Filter @{Name="reboot-migration-support";Values="true"} | `
    Select InstanceType | Sort-Object InstanceType
```

Tenancy

- Freigegeben
- Dedicated Instance

Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances.

Einschränkungen

Die Neustartmigration wird für Instanzen mit den folgenden Eigenschaften nicht unterstützt:

- Plattform: Instanzen, die nativ auf dem Xen-Hypervisor ausgeführt werden
- Instanzgröße: Instanzen `metal`
- Mietverhältnis: Dedizierter Host. Verwenden Sie für Dedicated Hosts stattdessen Dedicated Host Auto Recovery.
- Speicher: Instances mit Instance-Speicher-Volumes
- Netzwerk: Instanzen, die einen Elastic Fabric-Adapter verwenden
- Auto Scaling: Instances, die Teil einer Auto Scaling Scaling-Gruppe sind

Schritte zum Aktivieren oder Deaktivieren der Neustartmigration

Wenn eine Instanz ein `system-reboot` Ereignis empfängt, ist sie standardmäßig für die Neustartmigration aktiviert. Sie können die Neustartmigration deaktivieren, sodass die Instance bei einem vom Benutzer initiierten Neustart auf derselben Hardware bleibt (direkter Neustart).

Die `default` Konfiguration ermöglicht keine Neustartmigration für eine nicht unterstützte Instanz. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen für die Aktivierung der Neustart-Migration.

Sie können die Neustartmigration für eine laufende oder gestoppte Instance deaktivieren oder aktivieren.

AWS CLI

Um die Neustart-Migration zu deaktivieren

Verwenden Sie den modify-instance-maintenance-optionsBefehl und setzen Sie den `--reboot-migration` Parameter auf`disabled`.

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \

    --instance-id i-0abcdef1234567890 \

    --reboot-migration disabled
```

Um die Neustart-Migration zu aktivieren

Verwenden Sie den modify-instance-maintenance-optionsBefehl und setzen Sie den `--reboot-migration` Parameter auf`default`.

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \

    --instance-id i-0abcdef1234567890 \

    --reboot-migration default
```

PowerShell

Um die Neustart-Migration zu deaktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMaintenanceOptionCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceMaintenanceOption `
    -InstanceId  `
    -RebootMigration Disabled
```

Um die Neustart-Migration zu aktivieren

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceMaintenanceOptionCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceMaintenanceOption `
```

```
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -RebootMigration Enabled
```

EC2 Amazon-Instances verwalten, für die Wartung geplant ist

Wenn der zugrunde liegende Host für eine Instance gewartet werden AWS muss, wird die Wartung der Instance geplant. Es gibt zwei Arten von Wartungsereignissen: Netzwerkwartung und Stromversorgungswartung.

- Bei der Netzwerkwartung wird die Netzwerkverbindung von geplanten Instances kurz unterbrochen. Die normale Netzwerkverbindung wird für Ihre Instance wiederhergestellt, nachdem die Wartung abgeschlossen ist.
- Bei der Stromversorgungswartung werden geplante Instances kurz in den Offlinezustand versetzt und dann neu gestartet. Wenn ein Neustart durchgeführt wird, werden alle Konfigurationseinstellungen Ihrer Instance beibehalten.

Überprüfen Sie nach dem Neustart Ihrer Instance (normalerweise nach nur wenigen Minuten), ob Ihre Anwendung wie erwartet funktioniert. An diesem Punkt sollte der Instance kein geplantes Ereignis mehr zugeordnet sein oder falls doch, sollte die Beschreibung des geplanten Ereignisses mit [Completed] ([Abgeschlossen]) beginnen. Es kann manchmal bis zu einer Stunde dauern, bis die Beschreibung des Instance-Status aktualisiert wird. Abgeschlossene Wartungsereignisse werden bis zu einer Woche lang auf dem Dashboard der EC2 Amazon-Konsole angezeigt.

Maßnahmen, die Sie ergreifen können

Aktionen, die Sie für Instances mit einem EBS-Root-Volume ergreifen können

Wenn Sie eine `system-maintenance` Ereignisbenachrichtigung erhalten, können Sie eine der folgenden Aktionen ergreifen:

- Warten Sie auf die geplante Wartung: Sie können warten, bis die Wartung wie geplant durchgeführt wird.
- Manuelles Beenden und Stoppen durchführen: Sie können die Instanz beenden und starten, wodurch sie auf einen neuen Host migriert wird. Dies ist nicht dasselbe wie ein Neustart der Instanz. Weitere Informationen finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.
- Automatisches Stoppen und Starten: Sie können einen sofortigen Stopp und Start als Reaktion auf ein geplantes Wartungsereignis automatisieren. Weitere Informationen finden Sie im AWS Health

Benutzerhandbuch unter Automatisches Ausführen von Vorgängen auf EC2 Instanzen als Reaktion auf Ereignisse. AWS Health

Aktionen, die Sie für Instances mit einem Instance-Speicher-Root-Volume ergreifen können

Wenn Sie eine `system-maintenance` Ereignisbenachrichtigung erhalten, können Sie eine der folgenden Aktionen ergreifen:

- Warten Sie auf die geplante Wartung: Sie können warten, bis die Wartung wie geplant durchgeführt wird.
- Starten Sie eine Ersatzinstanz: Wenn Sie während des geplanten Wartungsfensters den normalen Betrieb aufrechterhalten möchten:
  1. Starten Sie eine Ersatz-Instance von Ihrem letzten AMI aus.
  2. Migrieren Sie alle erforderlichen Daten vor dem geplanten Wartungsfenster auf die Ersatz-Instance.
  3. Beenden Sie die ursprüngliche Instanz.

Geplante Ereignisse anzeigen, die sich auf Ihre EC2 Amazon-Instances auswirken

Sie können nicht nur Benachrichtigungen über geplante Ereignisse per E-Mail erhalten, sondern auch nach geplanten Ereignissen suchen.

Console

Um geplante Ereignisse für Ihre Instances anzuzeigen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Alle Ressourcen mit einem zugeordneten Ereignis werden unter Geplante Ereignisse angezeigt.



3. Für weitere Einzelheiten, wählen Sie im Navigationsbereich die Option Ereignisse aus. Alle Ressourcen mit einem zugeordneten Ereignis werden angezeigt. Sie können nach Merkmalen wie Ereignistyp, Ressourcentyp und Availability Zone filtern.



AWS CLI

Um geplante Ereignisse für Ihre Instances anzuzeigen

Verwenden Sie den describe-instance-status-Befehl.

```
aws ec2 describe-instance-status \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --query "InstanceStatuses[].Events"
```

Die folgende Beispielausgabe zeigt ein Neustartereignis.

```
[
    "Events": [
        {
            "InstanceEventId": "instance-event-0d59937288b749b32",
            "Code": "system-reboot",
            "Description": "The instance is scheduled for a reboot",
            "NotAfter": "2019-03-15T22:00:00.000Z",
```

```
            "NotBefore": "2019-03-14T20:00:00.000Z",
            "NotBeforeDeadline": "2019-04-05T11:00:00.000Z"
         }

    ]
]
```

Hier ist eine Beispielausgabe mit einem Ereignis zur Ausmusterung einer Instance angegeben.

```
[
    "Events": [
        {
            "InstanceEventId": "instance-event-0e439355b779n26",

            "Code": "instance-stop",
            "Description": "The instance is running on degraded hardware",
            "NotBefore": "2015-05-23T00:00:00.000Z"
        }
    ]
]
```

PowerShell

Um geplante Ereignisse für Ihre Instances anzuzeigen

Verwenden Sie den folgenden Get-EC2InstanceStatus-Befehl.

```
(Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-1234567890abcdef0).Events
```

Hier ist eine Beispielausgabe mit einem Ereignis zur Ausmusterung einer Instance angegeben.

```
Code         : instance-stop
Description  : The instance is running on degraded hardware
NotBefore    : 5/23/2015 12:00:00 AM
```

Instance metadata

So zeigen Sie geplante Ereignisse für Ihre Instances mithilfe von Instance-Metadaten an

Sie können Informationen zu aktiven Wartungsereignissen für Ihre Instances mithilfe von Instance-Metadatenservice Version 2 oder Instance-Metadatenservice Version 1 aus den Instance-Metadaten abrufen.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/scheduled
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/scheduled
```

Es folgt eine Beispielausgabe mit Informationen zu einem geplanten Systemneustartereignis im JSON-Format.

```
[
  {
    "NotBefore" : "21 Jan 2019 09:00:43 GMT",
    "Code" : "system-reboot",
    "Description" : "scheduled reboot",
    "EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
    "NotAfter" : "21 Jan 2019 09:17:23 GMT",
    "State" : "active"
  }
]
```

So zeigen Sie den Ereignisverlauf für abgeschlossene oder abgebrochene Ereignisse für Ihre Instances mit Instance-Metadaten an.

Sie können Informationen zu abgeschlossenen oder abgebrochenen Ereignissen für Ihre Instances mithilfe von Instance-Metadatenservice Version 2 oder Instance-Metadatenservice Version 1 aus den Instance-Metadaten abrufen.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/history
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/events/maintenance/
history
```

Es folgt eine Beispielausgabe mit Informationen zu einem abgebrochenen und zu einem abgeschlossenen Systemneustartereignis im JSON-Format.

```
[
  {
    "NotBefore" : "21 Jan 2019 09:00:43 GMT",
    "Code" : "system-reboot",
    "Description" : "[Canceled] scheduled reboot",
    "EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
    "NotAfter" : "21 Jan 2019 09:17:23 GMT",
    "State" : "canceled"
  },
  {
    "NotBefore" : "29 Jan 2019 09:00:43 GMT",
    "Code" : "system-reboot",
    "Description" : "[Completed] scheduled reboot",
    "EventId" : "instance-event-0d59937288b749b32",
    "NotAfter" : "29 Jan 2019 09:17:23 GMT",
    "State" : "completed"
  }
]
```

AWS Health

Sie können den verwenden AWS Health Dashboard , um mehr über Ereignisse zu erfahren, die sich auf Ihre Instance auswirken können. Die AWS Health Dashboard unterteilt Probleme in drei Gruppen: offene Probleme, geplante Änderungen und andere Benachrichtigungen. In der Gruppe der geplanten Änderungen werden laufende oder anstehende Elemente angegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem AWS Health Dashboard im AWS Health -Benutzerhandbuch.

Passen Sie Benachrichtigungen über geplante Ereignisse für Ihre Instanzen an EC2

Sie können geplante Ereignisbenachrichtigungen so anpassen, dass Tags (Markierungen) in die E-Mail-Benachrichtigung aufgenommen werden. Dies erleichtert die Identifizierung der

betroffenen Ressource (Instances oder Dedicated Hosts) und die Priorisierung von Aktionen für das bevorstehende Ereignis.

Wenn Sie Ereignisbenachrichtigungen so anpassen, dass sie Tags (Markierungen) einschließen, können Sie sich für das Einschließen der folgenden Elemente entscheiden:

- Alle Tags (Markierungen), die mit der betroffenen Ressource verknüpft sind
- Nur bestimmte Tags (Markierungen), die mit der betroffenen Ressource verknüpft sind

Angenommen, Sie weisen beispielsweise allen Ihren Instances `application`-, `costcenter`-, `project`- und `owner`-Tags (Markierungen) zu. Sie können sich dafür entscheiden, alle Tags (Markierungen) in Ereignisbenachrichtigungen aufzunehmen. Wenn Sie in Ereignisbenachrichtigungen nur die Tags (Markierungen) `owner` und `project` sehen möchten, können Sie alternativ auch nur diese Tags (Markierungen) einbeziehen.

Nachdem Sie die einzubeziehenden Tags (Markierungen) ausgewählt haben, enthalten die Ereignisbenachrichtigungen die Ressourcen-ID (Instance-ID oder Dedicated Host-ID) und die Schlüssel-Wert-Paare des Tags (Markierungen), die mit der betroffenen Ressource verknüpft sind.

Aufgaben

- Einschließen der Tags (Markierungen) in Ereignisbenachrichtigungen
- Entfernen der Tags (Markierungen) aus Ereignisbenachrichtigungen
- Anzeigen der Tags (Markierungen), die in Ereignisbenachrichtigungen einzubeziehen sind

Einschließen der Tags (Markierungen) in Ereignisbenachrichtigungen

Die Tags (Markierungen), die Sie einbeziehen möchten, gelten für alle Ressourcen (Instances und Dedicated Hosts) in der ausgewählten Region. Um Ereignisbenachrichtigungen in anderen Regionen anzupassen, wählen Sie zunächst die gewünschte Region aus und führen Sie dann die folgenden Schritte aus.

Console

So schließen Sie Tags (Markierungen) in Ereignisbenachrichtigungen ein:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.

3. Wählen Sie Actions (Aktionen), Manage event notifications (Ereignisbenachrichtigungen verwalten).
4. Aktivieren Sie Tags in Ereignisbenachrichtigungen einbeziehen.
5. Führen Sie je nach den Tags (Markierungen), die Sie in die Ereignisbenachrichtigungen aufnehmen möchten, eine der folgenden Aktionen aus:
   - Um alle der betroffenen Instance oder dem Dedicated Host zugeordneten Tags einzuschließen, wählen Sie Alle Tags einschließen aus.
   - Um die einzuschließenden Tags auszuwählen, wählen Sie Einzuschließende Tags auswählen und wählen Sie dann die Tag-Schlüssel aus oder geben Sie sie ein.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

So schließen Sie alle Tags (Markierungen) in Ereignisbenachrichtigungen ein:

Verwenden Sie den Befehl register-instance-event-notification-attributes und setzen Sie den `IncludeAllTagsOfInstance` Parameter auf`true`.

```
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute "IncludeAllTagsOfInstance=true"
```

So schließen Sie bestimmte Tags (Markierungen) in Ereignisbenachrichtigungen ein:

Verwenden Sie den Befehl register-instance-event-notification-attributes und geben Sie die Tags, die eingeschlossen werden sollen, mithilfe des `InstanceTagKeys` Parameters an.

```
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute 'InstanceTagKeys=["tag_key_1", "tag_key_2",
 "tag_key_3"]'
```

PowerShell

So schließen Sie alle Tags (Markierungen) in Ereignisbenachrichtigungen ein:

Verwenden Sie das Register-EC2InstanceEventNotificationAttributeCmdlet.

```
Register-EC2InstanceEventNotificationAttribute `
```

```
    -InstanceTagAttribute_IncludeAllTagsOfInstance $true
```

So schließen Sie bestimmte Tags (Markierungen) in Ereignisbenachrichtigungen ein:

Verwenden Sie das Cmdlet Register-EC2InstanceEventNotificationAttribute.

```
Register-EC2InstanceEventNotificationAttribute `
    -InstanceTagAttribute_InstanceTagKey tag_key_1, tag_key_2, tag_key_3
```

Entfernen der Tags (Markierungen) aus Ereignisbenachrichtigungen

Sie können Tags aus Ereignisbenachrichtigungen entfernen.

Console

So entfernen Sie Tags (Markierungen) aus Ereignisbenachrichtigungen:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen), Manage event notifications (Ereignisbenachrichtigungen verwalten).
4. Um alle Tags aus Ereignisbenachrichtigungen zu entfernen, deaktivieren Sie Tags in Ereignisbenachrichtigungen einbeziehen.
5. Um bestimmte Tags aus Ereignisbenachrichtigungen zu entfernen, wählen Sie das X) für die entsprechenden Tag-Schlüssel aus.
6. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

So entfernen Sie alle Tags (Markierungen) aus Ereignisbenachrichtigungen:

Verwenden Sie den Befehl deregister-instance-event-notification-attributes und setzen Sie den `IncludeAllTagsOfInstance` Parameter auf`false`.

```
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute "IncludeAllTagsOfInstance=false"
```

Um ein Tag aus Ereignisbenachrichtigungen zu entfernen

Verwenden Sie den Befehl deregister-instance-event-notification-attributes und geben Sie die zu entfernenden Tags mithilfe des `InstanceTagKeys` Parameters an.

```
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute 'InstanceTagKeys=["tag_key_3"]'
```

PowerShell

So entfernen Sie alle Tags (Markierungen) aus Ereignisbenachrichtigungen:

Verwenden Sie das Unregister-EC2InstanceEventNotificationAttributeCmdlet.

```
Unregister-EC2InstanceEventNotificationAttribute `
    -InstanceTagAttribute_IncludeAllTagsOfInstance $false
```

Um ein Tag aus Ereignisbenachrichtigungen zu entfernen

Verwenden Sie das Unregister-EC2InstanceEventNotificationAttributeCmdlet.

```
Unregister-EC2InstanceEventNotificationAttribute `
    -InstanceTagAttribute_InstanceTagKey tag_key_3
```

Anzeigen der Tags (Markierungen), die in Ereignisbenachrichtigungen einzubeziehen sind

Sie können die Tags anzeigen, die in Ereignisbenachrichtigungen aufgenommen werden sollen.

Console

So zeigen Sie die in Ereignisbenachrichtigungen einzuschließende Tags (Markierungen) an:

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen), Manage event notifications (Ereignisbenachrichtigungen verwalten).

AWS CLI

Um die Tags anzuzeigen, die in Ereignisbenachrichtigungen aufgenommen werden sollen

Verwenden Sie den Befehl describe-instance-event-notification-attributes.

```
aws ec2 describe-instance-event-notification-attributes
```

PowerShell

Um die Tags anzuzeigen, die in Ereignisbenachrichtigungen aufgenommen werden sollen

Verwenden Sie das Get-EC2InstanceEventNotificationAttributeCmdlet.

```
Get-EC2InstanceEventNotificationAttribute
```

Ein geplantes Ereignis für eine Instanz neu planen EC2

Sie können ein Ereignis so neu planen, dass es zu einem bestimmten Datum und einer Uhrzeit Ihrer Wahl erfolgt. Nachdem Sie eine Veranstaltung verschoben haben, kann es ein oder zwei Minuten dauern, bis das aktualisierte Datum angezeigt wird.

Einschränkungen

- Nur Ereignisse mit einem Ereignistermin können neu geplant werden. Der Zeitplan des Ereignisses kann bis hin zum Ablaufdatum der Ereignisfrist geändert werden. Der Stichtag der Veranstaltung wird in der Spalte Frist (Konsole) und im `NotBeforeDeadline` Feld (AWS CLI) angezeigt.
- Nur Ereignisse, die noch nicht gestartet wurden, können neu geplant werden. Die Startzeit wird in der Spalte Startzeit (Konsole) und im `NotBefore` Feld (AWS CLI) angegeben. Ereignisse, deren Beginn in den nächsten 5 Minuten geplant ist, können nicht verschoben werden.
- Die neue Startzeit muss mindestes 60 Minuten nach der aktuellen Uhrzeit liegen.
- Wenn Sie den Zeitplan mehrerer Ereignisse über die Konsole ändern, wird das Ablaufdatum der Ereignisfrist anhand des Ereignisses mit dem frühesten Ablaufdatum der Ereignisfrist bestimmt.

Console

So planen Sie ein Ereignis neu

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. Wählen Sie Resource type: instance (Ressourcentyp: Instance) aus der Filterliste aus.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Instances aus. Wählen Sie dann Actions (Aktionen), Schedule event (Ereignis planen).

Der Zeitplan kann nur für zeitlich befristete Ereignisse mit einem Wert für Deadline (Frist) geändert werden. Wenn eines der ausgewählten Ereignisse keinen Stichtag hat, ist Actions (Aktionen), Schedule event (Ereignis planen) deaktiviert.

5. Geben Sie für New start time (Neue Startzeit) ein neues Datum und eine neue Uhrzeit für das Ereignis ein. Das neue Datum und die neue Uhrzeit müssen vor dem Zeitpunkt von Event Deadline (Ereignisfrist) liegen.
6. Wählen Sie Speichern.

   Es kann ein oder zwei Minuten dauern, bis die aktualisierte Startzeit des Ereignisses in der Konsole angezeigt wird.

AWS CLI

So planen Sie ein Ereignis neu

Verwenden Sie den modify-instance-event-start-time-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-event-start-time \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-event-id instance-event-0d59937288b749b32 \
    --not-before 2020-03-25T10:00:00.000
```

PowerShell

So planen Sie ein Ereignis neu

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceEventStartTimeCmdlet.

```
Edit-EC2InstanceEventStartTime `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -InstanceEventId instance-event-0d59937288b749b32 `
    -NotBefore 2020-03-25T10:00:00.000
```

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ereignisfenster für geplante Ereignisse, die sich auf Ihre EC2 Amazon-Instances auswirken

Sie können benutzerdefinierte Ereignisfenster definieren, die sich wöchentlich für geplante Ereignisse wiederholen, mit denen Ihre EC2 Amazon-Instances neu gestartet, gestoppt oder beendet werden.

Sie können einem Ereignisfenster eine oder mehrere Instances zuweisen. Wenn ein geplantes Ereignis für diese Instances geplant ist, plant AWS die Ereignisse innerhalb des zugehörigen Ereignisfensters.

Sie können Ereignisfenster verwenden, um die Verfügbarkeit von Workloads zu maximieren, indem Sie Ereignisfenster angeben, die in Zeiten mit geringer Auslastung für Ihre Workload auftreten. Sie können die Ereignisfenster auch an Ihren internen Wartungsplänen ausrichten.

Sie definieren ein Ereignisfenster, indem Sie einen Satz von Zeitbereichen angeben. Der minimale Zeitbereich beträgt 2 Stunden. Die kombinierten Zeitbereiche müssen mindestens 4 Stunden betragen.

Sie können einem Ereignisfenster eine oder mehrere Instances zuordnen, indem Sie entweder Instance IDs - oder Instance-Tags verwenden. Sie können Dedicated Hosts auch einem Ereignisfenster zuordnen, indem Sie die Host-ID verwenden.

> **Warning**
>
> Ereignisfenster gelten nur für geplante Ereignisse, die Instances anhalten, neu starten oder beenden.
> Ereignisfenster sind nicht anwendbar für:
>
> - Beschleunigte geplante Ereignisse und Netzwerkwartungsereignisse.
> - Außerplanmäßige Wartung wie automatische Instanzwiederherstellung und ungeplante Neustarts.

Arbeiten mit Ereignisfenstern

- Überlegungen
- Erstellen eines Ereignisfensters
- Zuordnen eines Ziels mit einem Ereignisfenster
- Trennen Sie die Zuordnung eines Ziels zu einem Ereignisfenster
- Ändern Sie ein Ereignisfenster
- Löscht ein Ereignisfenster

Überlegungen

- Alle Zeiträume des Ereignisfensters sind in UTC angegeben.
- Die Mindestdauer des wöchentlichen Ereignisfensters beträgt 4 Stunden.
- Die Zeitbereiche innerhalb eines Ereignisfensters müssen jeweils mindestens 2 Stunden betragen.
- Einem Ereignisfenster kann nur ein Zieltyp (Instance-ID, Dedicated-Host-ID oder Instance-Tags (Markierungen)) zugeordnet werden.
- Ein Ziel (Instance-ID, Dedicated Host oder Instance-Tags (Markierungen)) kann nur einem Ereignisfenster zugeordnet werden.
- Einem Ereignisfenster können maximal 100 Instances IDs oder 50 Dedicated Host IDs - oder 50 Instance-Tags zugeordnet werden. Die Instance-Tags (Markierungen) können beliebig vielen Instances zugeordnet werden.
- Pro AWS Region können maximal 200 Ereignisfenster erstellt werden.
- Bei mehreren Instances, die Ereignisfenstern zugeordnet sind, können möglicherweise gleichzeitig geplante Ereignisse auftreten.
- Wenn AWS bereits eine Veranstaltung geplant wurde, wirkt sich die Änderung eines Veranstaltungsfensters nicht auf die Uhrzeit der geplanten Veranstaltung aus. Wenn das Ereignis einen StichTags (Markierungen) hat, können Sie das Ereignis neu planen.
- Sie können eine Instanz vor dem geplanten Ereignis beenden und starten. Dadurch wird die Instanz auf einen neuen Host migriert und das Ereignis gelöscht.

Erstellen eines Ereignisfensters

Sie können ein oder mehrere Ereignisfenster erstellen. Für jedes Ereignisfenster geben Sie einen oder mehrere Zeitblöcke an. Sie können beispielsweise ein Ereignisfenster mit Zeitblöcken erstellen, die jeden Tag um 4 Uhr morgens für 2 Stunden auftreten. Oder Sie erstellen ein Ereignisfenster mit Zeitblöcken, die sonntags von 2.00–4.00 Uhr und mittwochs von 3.00–5.00 Uhr stattfinden.

So lange werden die Ereignisfenster wöchentlich wiederholt, bis Sie sie löschen.

Console

So erstellen Sie ein Ereignisfenster

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.

3. Klicken Sie auf Aktionen, Verwalten von Ereignisfenstern.
4. Wählen Sie Instance-Ereignisfenster erstellen.
5. Geben Sie für Ereignisfenstername einen beschreibenden Namen für das Ereignisfenster ein.
6. Wählen Sie für Ereignisfensterzeitplan die Zeitblöcke im Ereignisfenster aus, indem Sie den Cron-Zeitplanersteller verwenden oder Zeitbereiche angeben.

   - Wenn Sie den Cron-Zeitplanersteller auswählen, geben Sie Folgendes an:
     1. Geben Sie für Tage (UTC) die Wochentage an, an denen das Ereignisfenster auftritt.
     2. Geben Sie für Startzeit (UTC) die Zeit an, zu der das Ereignisfenster beginnt.
     3. Geben Sie für Dauer die Dauer der Zeitblöcke im Ereignisfenster an. Die Mindestdauer pro Zeitblock beträgt 2 Stunden. Die Mindestdauer des Ereignisfensters muss insgesamt 4 Stunden betragen oder überschreiten. Alle Uhrzeiten sind in UTC angegeben.
   - Wenn Sie Zeitbereiche auswählen, wählen Sie Neuen Zeitbereich hinzufügen und geben Sie den Starttag und die Startzeit sowie den Endtag und die Endzeit an. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Zeitraum. Die Mindestdauer pro Zeitbereich beträgt 2 Stunden. Die Mindestdauer für alle Zeitbereiche zusammen muss insgesamt 4 Stunden betragen oder überschreiten.
7. (Optional) Ordnen Sie für Target-Details dem Ereignisfenster eine oder mehrere Instances zu. Verwenden Sie Instanz IDs - oder Instanz-Tags, um Instanzen zuzuordnen. Verwenden Sie host IDs , um Dedicated Hosts zuzuordnen. Wenn für diese Ziele Wartungsarbeiten geplant sind, tritt das Ereignis in diesem Ereignisfenster ein.

   Beachten Sie, dass Sie das Ereignisfenster erstellen können, ohne dem Fenster ein Ziel zuzuordnen. Später können Sie das Fenster ändern, um ein oder mehrere Ziele zu verknüpfen.
8. (Optional) Wählen Sie für Ereignisfenster-Tags (Markierungen) die Option Tags (Markierungen) hinzufügen und geben Sie den Schlüssel und den Wert für den Tag (Markierung) ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag (Markierung).
9. Wählen Sie Ereignisfenster erstellen.

AWS CLI

So erstellen Sie ein Ereignisfenster mit einem Zeitbereich

Verwenden Sie den create-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 create-instance-event-window \
    --time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8 \
    --tag-specifications "ResourceType=instance-event-
window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]" \
    --name myEventWindowName
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

So erstellen Sie ein Ereignisfenster mit einem Cron-Ausdruck

Verwenden Sie den create-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 create-instance-event-window \
    --cron-expression "* 21-23 * * 2,3" \
    --tag-specifications "ResourceType=instance-event-
window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]" \
    --name myEventWindowName
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

PowerShell

So erstellen Sie ein Ereignisfenster mit einem Zeitbereich

Verwenden Sie das New-EC2InstanceEventWindowCmdlet.

```
$timeRange = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceEventWindowTimeRangeRequest
$timeRange.StartWeekDay = "monday"
$timeRange.EndWeekDay = "wednesday"
$timeRange.StartHour = 2
$timeRange.EndHour = 8
$tag = @{Key="key1"; Value="value1"}
$tagspec = New-Object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "instance-event-window"
$tagspec.Tags.Add($tag)
New-EC2InstanceEventWindow `
    -Name my-event-window `
    -TagSpecification $tagspec `
    -TimeRange @($timeRange)
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
AssociationTarget     :
CronExpression        :
InstanceEventWindowId : iew-0abcdef1234567890
Name                  : my-event-window
State                 : creating
```

```
Tags                 : {key1}
TimeRanges           : {Amazon.EC2.Model.InstanceEventWindowTimeRange}
```

So erstellen Sie ein Ereignisfenster mit einem Cron-Ausdruck

Verwenden Sie das Cmdlet New-EC2InstanceEventWindow.

```
$tag = @{Key="key1"; Value="value1"}
$tagspec = New-Object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "instance-event-window"
$tagspec.Tags.Add($tag)
New-EC2InstanceEventWindow `
    -Name my-event-window `
    -TagSpecification $tagspec`
    -CronExpression "* 21-23 * * 2,3"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
AssociationTarget     :
CronExpression        : * 21-23 * * 2,3
InstanceEventWindowId : iew-0abcdef1234567890
Name                  : my-event-window
State                 : creating
Tags                  : {key1}
TimeRanges            : {}
```

Zuordnen eines Ziels mit einem Ereignisfenster

Nachdem Sie ein Ereignisfenster erstellt haben, können Sie dem Ereignisfenster Ziele zuordnen. Sie können einem Ereignisfenster nur einen Zieltyp zuordnen. Sie können Instance- IDs, Dedicated Host IDs - oder Instance-Tags angeben.

Console

Um Ziele einem Ereignisfenster zuzuordnen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. Wählen Sie das zu ändernde Eventfenster aus.

4. Wählen Sie „Aktionen“, „Instanzereignisfenster ändern“.

AWS CLI

So verknüpfen Sie Instance-Tags mit einem Ereignisfenster

Verwenden Sie den associate-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "k2",
                    "Value": "v2"
                },
                {
                    "Key": "k1",
                    "Value": "v1"
                }
            ],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

Um eine Instanz IDs einem Ereignisfenster zuzuordnen

Verwenden Sie den associate-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
```

```
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-1234567890abcdef0",
                "i-0598c7d356eba48d7"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

So verknüpfen Sie einen Dedicated Host mit einem Ereignisfenster

Verwenden Sie den associate-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": [
                "h-029fa35a02b99801d"
```

```
            ]
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

PowerShell

So verknüpfen Sie Instance-Tags mit einem Ereignisfenster

Verwenden Sie das Register-EC2InstanceEventWindowCmdlet.

```
$tag1 = @{Key="key1"; Value="value1"}
$tag2 = @{Key="key2"; Value="value2"}
Register-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_InstanceTag @($tag1,$tag2)
```

Um eine Instanz IDs einem Ereignisfenster zuzuordnen

Verwenden Sie das Register-EC2InstanceEventWindowCmdlet.

```
Register-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_InstanceId i-1234567890abcdef0, i-0598c7d356eba48d7
```

So verknüpfen Sie einen Dedicated Host mit einem Ereignisfenster

Verwenden Sie das Cmdlet Register-EC2InstanceEventWindow.

```
Register-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_DedicatedHostId h-029fa35a02b99801d
```

Trennen Sie die Zuordnung eines Ziels zu einem Ereignisfenster

Console

Um die Zuordnung von Zielen zu einem Ereignisfenster aufzuheben

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. Wählen Sie das zu ändernde Eventfenster aus.
4. Wählen Sie „Aktionen“, „Instanzereignisfenster ändern“.

AWS CLI

So trennen Sie die Instance-Tags von einem Ereignisfenster

Verwenden Sie den disassociate-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

Um die Zuordnung einer Instanz zu einem Ereignisfenster zu IDs trennen

Verwenden Sie den disassociate-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

So trennen Sie einen Dedicated Host von einem Ereignisfenster

Verwenden Sie den disassociate-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

PowerShell

So trennen Sie die Instance-Tags von einem Ereignisfenster

Verwenden Sie das Unregister-EC2InstanceEventWindowCmdlet.

```
$tag1 = @{Key="key1"; Value="value1"}
$tag2 = @{Key="key2"; Value="value2"}
Unregister-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_InstanceTag @($tag1, $tag2)
```

Um die Zuordnung einer Instanz zu einem Ereignisfenster zu IDs trennen

Verwenden Sie das Unregister-EC2InstanceEventWindowCmdlet.

```
Unregister-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_InstanceId i-1234567890abcdef0, i-0598c7d356eba48d7
```

So trennen Sie einen Dedicated Host von einem Ereignisfenster

Verwenden Sie das Cmdlet Unregister-EC2InstanceEventWindow.

```
Unregister-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -AssociationTarget_DedicatedHostId h-029fa35a02b99801d
```

Ändern Sie ein Ereignisfenster

Sie können alle der Felder eines Ereignisfensters mit Ausnahme der ID ändern. Wenn beispielsweise die Sommerzeit beginnt, möchten Sie möglicherweise den Zeitplan für das Ereignisfenster ändern. Bei vorhandenen Ereignisfenstern empfiehlt es sich möglicherweise, Ziele hinzuzufügen oder zu entfernen.

Sie können beim Ändern des Ereignisfensters entweder einen Zeitbereich oder einen Cron-Ausdruck ändern, aber nicht beides.

Console

So ändern Sie ein Ereignisfenster

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. Klicken Sie auf Aktionen, Verwalten von Ereignisfenstern.
4. Wählen Sie das zu ändernde Ereignisfenster aus und wählen Sie dann Aktionen, Instance-Ereignisfenster ändern.
5. Ändern Sie die Felder im Ereignisfenster und wählen Sie dann Ereignisfenster ändern.

AWS CLI

So ändern Sie den Zeitbereich eines Ereignisfensters

Verwenden Sie den modify-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-event-window
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
```

```
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

So ändern Sie eine Reihe von Zeitbereichen für ein Ereignisfenster

Verwenden Sie den modify-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-event-window
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --time-range '[{"StartWeekDay": "monday", "StartHour": 2, "EndWeekDay":
 "wednesday", "EndHour": 8},
   {"StartWeekDay": "thursday", "StartHour": 2, "EndWeekDay": "friday",
 "EndHour": 8}]'
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            },
            {
                "StartWeekDay": "thursday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "friday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
```

```
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

So ändern Sie den Cron-Ausdruck eines Ereignisfensters

Verwenden Sie den modify-instance-event-window-Befehl.

```
aws ec2 modify-instance-event-window
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --cron-expression "* 21-23 * * 2,3"
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
```

```
        ]
    }
}
```

PowerShell

So ändern Sie den Zeitbereich eines Ereignisfensters

Verwenden Sie das Edit-EC2InstanceEventWindowCmdlet.

```
$timeRange1 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceEventWindowTimeRangeRequest
$timeRange1.StartWeekDay = "monday"
$timeRange1.EndWeekDay = "wednesday"
$timeRange1.StartHour = 2
$timeRange1.EndHour = 8
$timeRange2 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceEventWindowTimeRangeRequest
$timeRange2.StartWeekDay = "thursday"
$timeRange2.EndWeekDay = "friday"
$timeRange2.StartHour = 1
$timeRange2.EndHour = 6
Edit-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -TimeRange @($timeRange1, $timeRange2)
```

So ändern Sie den Cron-Ausdruck eines Ereignisfensters

Verwenden Sie das Cmdlet Edit-EC2InstanceEventWindow.

```
Edit-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -CronExpression "* 21-23 * * 2,3"
```

Löscht ein Ereignisfenster

Sie können jeweils ein Ereignisfenster löschen.

Console

So löschen Sie ein Ereignisfenster

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Events.
3. Klicken Sie auf Aktionen, Verwalten von Ereignisfenstern.
4. Wählen Sie das zu löschende Ereignisfenster aus, und wählen Sie dann Aktionen, Instance-Ereignisfenster löschen.
5. Geben Sie bei der Aufforderung **`delete`** ein und klicken Sie dann auf Delete (Löschen).

AWS CLI

So löschen Sie ein Ereignisfenster

Verwenden Sie den delete-instance-event-windowBefehl und geben Sie das zu löschende Ereignisfenster an.

```
aws ec2 delete-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890
```

Um das Löschen eines Ereignisfensters zu erzwingen

Verwenden Sie den `--force-delete`-Parameter, wenn das Ereignisfenster derzeit mit Zielen verknüpft ist.

```
aws ec2 delete-instance-event-window \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --force-delete
```

PowerShell

So löschen Sie ein Ereignisfenster

Verwenden Sie das Cmdlet Remove-EC2InstanceEventWindow.

```
Remove-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890
```

Um das Löschen eines Ereignisfensters zu erzwingen

Verwenden Sie das Cmdlet Remove-EC2InstanceEventWindow.

```
Remove-EC2InstanceEventWindow `
    -InstanceEventWindowId iew-0abcdef1234567890 `
    -ForceDelete $true
```

Überwachen Sie Ihre Instances mit CloudWatch

Sie können Ihre Instances mithilfe von Amazon überwachen CloudWatch, das Rohdaten von Amazon sammelt und zu lesbaren, nahezu EC2 in Echtzeit verfügbaren Metriken verarbeitet. Diese Statistiken werden für einen Zeitraum von 15 Monaten aufgezeichnet, damit Sie auf Verlaufsinformationen zugreifen können und einen besseren Überblick darüber erhalten, wie Ihre Webanwendung oder der Service ausgeführt werden.

Standardmäßig EC2 sendet Amazon Metrikdaten innerhalb von 5 Minuten CloudWatch an. Um Metrikdaten für Ihre Instance innerhalb von 1 Minute CloudWatch an zu senden, können Sie die detaillierte Überwachung der Instance aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalte die detaillierte Überwachung deiner EC2 Instances.

Die EC2 Amazon-Konsole zeigt eine Reihe von Diagrammen an, die auf den Rohdaten von Amazon basieren CloudWatch. Je nach Ihren Anforderungen ziehen Sie es möglicherweise vor, Daten für Ihre Instances von Amazon CloudWatch anstelle der Diagramme in der Konsole zu beziehen.

CloudWatch Abrechnungs- und Kosteninformationen von Amazon finden Sie unter CloudWatch Abrechnung und Kosten im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- CloudWatch Alarme für Ihre EC2 Instances in der EC2 Amazon-Konsole verwalten
- Verwalte die detaillierte Überwachung deiner EC2 Instances
- CloudWatch Metriken, die für Ihre Instances verfügbar sind
- Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Agenten mithilfe der EC2 Amazon-Konsole, um zusätzliche Metriken hinzuzufügen
- Statistiken für CloudWatch Metriken für Ihre Instances
- Die Überwachungsdiagramme für Ihre Instance anzeigen
- Erstellen Sie einen CloudWatch Alarm für eine Instance
- Erstellen von Alarmen, mit denen eine Instance angehalten, beendet, neu gestartet oder wiederhergestellt wird

CloudWatch Alarme für Ihre EC2 Instances in der EC2 Amazon-Konsole verwalten

Auf dem Bildschirm Instances in der EC2 Amazon-Konsole können Sie die CloudWatch Amazon-Alarme für Ihre Instances verwalten. In der Instance-Tabelle bietet die Spalte Alarmstatus zwei Steuerelemente für die Konsole: eine Steuerung für die Anzeige von Alarmen und eine weitere für deren Erstellung oder Bearbeitung. Der folgende Screenshot zeigt diese Konsolensteuerungen mit den Nummern 1 (Alarme anzeigen) und 2 (ein Pluszeichen für das Erstellen oder Bearbeiten eines Alarms).



Alarme auf dem Instances-Bildschirm anzeigen

Sie können die Alarme jeder Instance auf dem Instances-Bildschirm einsehen.

So zeigen Sie den Alarm einer Instance auf dem Bildschirm Instances an

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie in der Instances-Tabelle für die von Ihnen gewählte Instance die Option Alarme anzeigen aus (im vorherigen Screenshot mit 1 nummeriert).
4. Wählen Sie im *i-1234567890abcdef0* Fenster Alarm-Details für den Alarmnamen aus, um den Alarm in der CloudWatch Konsole anzuzeigen.

Alarme vom Instances-Bildschirm erstellen

Vom Bildschirm Instances können Sie für jede Instance einen Alarm erstellen.

So erstellen Sie einen Alarm für eine Instance über den Bildschirm Instances

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

3. Wählen Sie in der Instances-Tabelle für die von Ihnen gewählte Instance die Option Alarme anzeigen aus (im vorherigen Screenshot mit 2 nummeriert).
4. Erstellen Sie auf dem Bildschirm „ CloudWatch Alarme verwalten“ Ihren Alarm. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen CloudWatch Alarm für eine Instance.

Alarme vom Instances-Bildschirm bearbeiten

Vom Bildschirm Instances können Sie für jede Instance einen Alarm bearbeiten.

So bearbeiten Sie einen Alarm für eine Instance auf dem Bildschirm Instances

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie in der Instances-Tabelle für die von Ihnen gewählte Instance die Option Alarme anzeigen aus (im vorherigen Screenshot mit 2 nummeriert).
4. Bearbeiten Sie auf dem Bildschirm „ CloudWatch Alarme verwalten“ Ihren Alarm. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten oder Löschen eines CloudWatch Alarms im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Verwalte die detaillierte Überwachung deiner EC2 Instances

Amazon CloudWatch bietet zwei Überwachungskategorien: Basisüberwachung und detaillierte Überwachung. Standardmäßig ist für Ihre Instance die grundlegende Überwachung aktiviert. Sie können optional die detaillierte Überwachung aktivieren, um Probleme bei der Ausführung schneller zu identifizieren und zu beheben. Sie können die detaillierte Überwachung auf einer Instance ausschalten, während Sie sie starten bzw. während sie ausgeführt oder angehalten wird.

Das Aktivieren der detaillierten Überwachung für eine Instance wirkt sich nicht auf die Überwachung der EBS-Volumes aus, die mit der Instance verknüpft sind. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon EBS.

In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen der grundlegenden Überwachung und der detaillierten Überwachung von Instances beschrieben.

Überwachungstyp	Beschreibung	Gebühren
Grundlegende Überwachung	Metriken für die Statusprüfung sind in Zeitabständen von 1 Minute verfügbar. Alle anderen Metriken sind in 5-Minuten-Intervallen verfügbar.	Keine Gebühren.
Detaillierte Überwachung	Alle Metriken, einschließlich der Metriken für die Statusprüfung, sind in Zeitintervallen von 1 Minute verfügbar. Um Daten auf diese Weise zu erhalten, müssen Sie dies für die Instance gesondert aktivieren. Bei Instances, für die Sie die detaillierte Überwachung aktiviert haben, können Sie aggregierte Daten auch aus Gruppen mit ähnlichen Instances erhalten.	Ihnen wird pro Metrik berechnet, an die Amazon EC2 sendet CloudWatch. Die Datenspeicherung wird Ihnen nicht berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenpflichtiges Kontingent und Beispiel 1 — EC2 Detaillierte Überwachung auf der CloudWatch Amazon-Preisseite.

Inhalt

- Erforderliche Berechtigungen
- Detaillierte Überwachung beim Start aktivieren
- Detaillierte Überwachung verwalten

Erforderliche Berechtigungen

Um die detaillierte Überwachung für eine Instance zu aktivieren, benötigt Ihr Benutzer die Erlaubnis zur Nutzung von MonitorInstancesAPI-Aktion. Um die detaillierte Überwachung für eine Instanz zu deaktivieren, muss Ihr Benutzer über die Berechtigung zur Verwendung des UnmonitorInstancesAPI-Aktion.

Detaillierte Überwachung beim Start aktivieren

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die detaillierte Überwachung beim Start zu aktivieren. Standardmäßig ist für Ihre Instance die grundlegende Überwachung aktiviert.

Console

Aktivieren der detaillierten Überwachung beim Starten einer Instance

Wenn Sie eine Instance über die EC2 Amazon-Konsole starten, aktivieren Sie unter Erweiterte Details das Kontrollkästchen Detaillierte CloudWatch Überwachung.

AWS CLI

Aktivieren der detaillierten Überwachung beim Starten einer Instance

Verwenden Sie den Befehl run-instances mit der `--monitoring` Option.

```
--monitoring Enabled=true
```

PowerShell

Aktivieren der detaillierten Überwachung beim Starten einer Instance

Verwenden Sie das New-EC2InstanceCmdlet mit dem Parameter. `-Monitoring`

```
-Monitoring $true
```

Detaillierte Überwachung verwalten

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die detaillierte Überwachung für eine laufende oder angehaltene Instance zu verwalten.

Console

Um die detaillierte Überwachung zu verwalten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, Detaillierte Überwachung verwalten aus.
5. Führen Sie auf der Seite Detaillierte Überwachung unter Detaillierte Überwachung einen der folgenden Schritte aus:
   - Detaillierte Überwachung – Wählen Sie Aktivieren aus.

- Grundlegende Überwachung – Deaktivieren Sie die Option Aktivieren#.

6. Wählen Sie Bestätigen aus.

AWS CLI

Um eine detaillierte Überwachung zu ermöglichen

Verwenden Sie den folgenden Befehl monitor-instances.

```
aws ec2 monitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

Um die detaillierte Überwachung zu deaktivieren

Verwenden Sie den Befehl unmonitor-instances.

```
aws ec2 unmonitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine detaillierte Überwachung zu ermöglichen

Verwenden Sie das Start-EC2InstanceMonitoringCmdlet.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Um die detaillierte Überwachung zu deaktivieren

Verwenden Sie das Stop-EC2InstanceMonitoringCmdlet.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

CloudWatch Metriken, die für Ihre Instances verfügbar sind

Amazon EC2 sendet Messwerte an Amazon CloudWatch. Sie können die AWS Management Console, oder eine API verwenden AWS CLI, um die Metriken aufzulisten, an die Amazon EC2 sendet CloudWatch. Standardmäßig deckt jeder Datenpunkt die sich an die Startzeit anschließenden 5 Minuten an Aktivität für die Instance ab. Wenn Sie die detaillierte Überwachung aktiviert haben, deckt jeder Datenpunkt die nächste Minute an Aktivität ab der Startzeit ab. Beachten Sie, dass für

die Statistiken „Minimum“, „Maximum“ und „Durchschnitt“ die Mindestgranularität der bereitgestellten Metriken 1 Minute beträgt. EC2

Informationen darüber, wie Sie die verfügbaren Metriken mit dem AWS Management Console oder dem anzeigen können AWS CLI, finden Sie unter Verfügbare Metriken anzeigen im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zum Abrufen der Statistiken für diese Metriken erhalten Sie unter Statistiken für CloudWatch Metriken für Ihre Instances.

Inhalt

- Instance-Metriken
- CPU-Guthaben-Metriken
- Dedicated-Host-Metriken
- Amazon EBS-Metriken für Nitro-basierte Instances
- Statusprüfungsmetriken
- Metriken zur Spiegelung des Datenverkehrs
- Metriken zu Auto-Scaling-Gruppen
- EC2 Metrische Abmessungen von Amazon
- EC2 Amazon-Nutzungsmetriken

Instance-Metriken

Der `AWS/EC2`-Namespace enthält die folgenden Instance-Metriken.

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`CPUUtilization`	Der Prozentsatz der physischen CPU-Zeit, die Amazon zum Ausführen der EC2 Instance EC2 verwendet, einschließlich der Zeit, die sowohl für die Ausführung des Benutzercodes als auch des EC2 Amazon-Codes aufgewendet wurde.	Prozent	• Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
	Auf einer sehr hohen Ebene ist `CPUUtilization` die Summe aus Gast `CPUUtilization` und Hypervisor `CPUUtilization`. Tools in Ihrem Betriebssystem können CloudWatch aufgrund von Faktoren wie der Simulation älterer Geräte, der Konfiguration von Geräten anderer Hersteller, interrupter Workloads, Live-Migration und Live-Update einen anderen Prozentsatz anzeigen.		
`DiskReadOps`	Abgeschlossene Lesevorgänge von allen der Instance zu Verfügung stehenden Instance-Speicher-Volumes in einem angegebenen Zeitraum. Zum Berechnen der durchschnittlichen I/O-Operationen pro Sekunde (IOPS) für einen Zeitraum dividieren Sie die Gesamtvorgänge im Zeitraum durch die Anzahl der Sekunden in dem Zeitraum. Wenn es keine Instance-Speicher-Volumes gibt, ist der Wert 0 oder die Metrik wird nicht angezeigt.	Anzahl	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`DiskWriteOps`	Abgeschlossene Schreibvorgänge von allen der Instance zu Verfügung stehenden Instance-Speicher-Volumes in einem angegebenen Zeitraum. Zum Berechnen der durchschnittlichen I/O operationen pro Sekunde (IOPS) für einen Zeitraum dividieren Sie die Gesamtvorgänge im Zeitraum durch die Anzahl der Sekunden in dem Zeitraum. Wenn es keine Instance-Speicher-Volumes gibt, ist der Wert 0 oder die Metrik wird nicht angezeigt.	Anzahl	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`DiskReadBytes`	Von allen der Instance zu Verfügung stehenden Instance-Speicher-Volumes gelesene Byte. Diese Metrik wird verwendet, um das von der Festplatte der Instance gelesene Datenvolumen der Anwendung zu ermitteln. Damit kann die Geschwindigkeit der Anwendung bestimmt werden. Der ermittelte Wert ist die Anzahl der während des Zeitraums empfangenen Byte. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Byte/Sekunden zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die mathematische CloudWatch Metrikfunktion verwenden, um die Byte `DIFF_TIME` pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `DiskReadBytes` haben`m1`, gibt die mathematische Formel die Metrik in Byte/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch. Wenn es keine Instance-Speicher-Volumes gibt, ist der Wert 0 oder die Metrik wird nicht angezeigt.	Bytes	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`DiskWriteBytes`	In alle der Instance zu Verfügung stehenden Instance-Speicher-Volumes geschriebene Byte. Diese Metrik wird verwendet, um das auf die Festplatte der Instance geschriebene Datenvolumen der Anwendung zu ermitteln. Damit kann die Geschwindigkeit der Anwendung bestimmt werden. Der ermittelte Wert ist die Anzahl der während des Zeitraums empfangenen Byte. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Byte/Sekunden zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden `DIFF_TIME` , um die Byte pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `DiskWriteBytes` haben`m1`, gibt die mathematische Formel die Metrik in Byte/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch. Wenn es keine Instance-Speicher-Volumes gibt, ist der Wert 0 oder die Metrik wird nicht angezeigt.	Bytes	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`MetadataNoToken`	Gibt an, wie oft erfolgreich auf den Instance Metadata Service (IMDS) mit einer Methode zugegriffen wurde, die kein Token verwendet. Diese Metrik wird verwendet, um festzustellen, ob es Prozesse gibt, die auf Instance-Metadaten zugreifen und die Version 1 (IMDSv1) für Instance-Metadaten verwenden, die kein Token verwendet. Wenn alle Anfragen tokengestützte Sitzungen verwenden, d. h. Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2), ist der Wert 0. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zur Verwendung von Instance-Metadatenservice Version 2.	Nitro-Instanzen: Keine Xen-Instanzen: Anzahl	• Summe • Perzentile
`MetadataNoTokenRejected`	Gibt an, wie oft ein IMDSv1 Anruf versucht wurde, nachdem IMDSv1 er deaktiviert wurde. Wenn diese Metrik angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein IMDSv1 Anruf versucht und abgelehnt wurde. Sie können es entweder wieder aktivieren IMDSv1 oder sicherstellen, dass alle Ihre Anrufe verwendet IMDSv2 werden. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zur Verwendung von Instance-Metadatenservice Version 2.	Nitro-Instanzen: Keine Xen-Instanzen: Anzahl	• Summe • Perzentile

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`NetworkIn`	Anzahl der von der Instance auf allen Netzwerkschnittstellen empfangenen Byte. Diese Metrik gibt das an eine einzelne Instance eingehende Netzwerkdatenvolumen an. Der ermittelte Wert ist die Anzahl der während des Zeitraums empfangenen Byte. Wenn Sie eine grundlegene Überwachung (fünf Minuten) verwenden und die Statistik eine Summe ist, können Sie diese Zahl durch 300 teilen, um Bytes/Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie eine detaillierte (einminütige) Überwachung haben und die Statistik eine Summe ist, teilen Sie sie durch 60. Sie können auch die mathematische CloudWatch Metrikfunktion verwenden `DIFF_TIME` , um die Byte pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `NetworkIn` haben`m1`, gibt die mathematische Formel die Metrik in Byte/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Bytes	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`NetworkOut`	Anzahl der von der Instance auf allen Netzwerkschnittstellen gesendeten Byte. Diese Metrik gibt das an eine einzelne Instance ausgehende Netzwerkdatenvolumen an. Der ermittelte Wert ist die Anzahl der während des Zeitraums gesendeten Bytes. Wenn Sie eine grundlegene Überwachung (fünf Minuten) verwenden und die Statistik eine Summe ist, können Sie diese Zahl durch 300 teilen, um Bytes/Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie eine detaillierte (einminütige) Überwachung haben und die Statistik eine Summe ist, teilen Sie sie durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden `DIFF_TIME` , um die Byte pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `NetworkOut` habenm1, gibt die mathematische Formel die Metrik in Byte/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Bytes	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`NetworkPacketsIn`	Anzahl der von der Instance auf allen Netzwerkschnittstellen empfangenen Pakete. Diese Metrik gibt das an eine einzelne Instance eingehende Netzwerkdatenvolumen an, ausgedrückt in Anzahl an Paketen. Diese Metrik ist nur für die grundlegende Überwachung verfügbar (Fünf-Minuten-Intervalle). Um die Anzahl der Pakete pro Sekunde (PPS) zu berechnen, die Ihre Instance für die fünf Minuten erhalten hat, teilen Sie die Summe des Statistikwertes durch 300. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden `DIFF_TIME` , um die Pakete pro Sekunde zu finden. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `NetworkPacketsIn` haben`m1`, gibt die mathematische Formel die Metrik in Paketen pro Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Anzahl	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`NetworkPackets0ut`	Anzahl der von der Instance auf allen Netzwerkschnittstellen gesendeten Pakete. Diese Metrik gibt das von einer einzelnen Instance ausgehende Netzwerkdatenvolumen an, ausgedrückt in Anzahl an Paketen. Diese Metrik ist nur für die grundlegende Überwachung verfügbar (Fünf-Minuten-Intervalle). Um die Anzahl der Pakete pro Sekunde (PPS) zu berechnen, die Ihre Instance die fünf Minuten lang gesendet hat, teilen Sie die Summe des Statistikwertes durch 300. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden `DIFF_TIME` , um die Pakete pro Sekunde zu finden. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `NetworkPackets0ut` haben`m1`, gibt die mathematische Formel die Metrik in Paketen pro Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Anzahl	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

CPU-Guthaben-Metriken

Der `AWS/EC2`-Namespace enthält die folgenden CPU-Gutschriftmetriken für Ihre Instances mit Spitzenleistung.

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`CPUCreditUsage`	Die Anzahl der von der Instance für die CPU-Nutzung verbrauchten CPU-Guthaben. Ein CPU-Guthaben entspricht einer vCPU, die eine Minute lang bei 100% Auslastung läuft, oder einer äquivalenten Kombination aus vCPUs, Auslastung und Zeit (z. B. eine vCPU, die zwei Minuten lang bei 50% Auslastung läuft, oder zwei v, die zwei Minuten lang bei 25% Auslastung CPUs laufen). Die Metriken für CPU-Guthaben sind nur mit einer fünfminütigen Frequenz verfügbar. Wenn Sie ein größeres Intervall als 5 Minuten angeben, verwenden Sie die Statistik `Sum` anstelle der Statistik `Average`.	Guthaben (vCPU-Minuten)	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum
`CPUCreditBalance`	Die Anzahl verdienter CPU-Guthaben, die eine Instance angesammelt hat, seit sie gestartet wurde. Für T2 Standard beinhaltet `CPUCreditBalance` auch die Anzahl der angesammelten Startguthaben. Guthaben werden auf dem Guthaben-Konto angesammelt, nachdem sie verdient wurden, und davon entfernt, wenn sie verbraucht werden. Der Guthaben-Kontostand hat ein maximales Limit, das anhand der Instance-Größe bestimmt wird. Nachdem das Limit erreicht ist, verfallen alle neu verdienten Guthabenpunkte. Für T2 Standard zählen Startguthaben nicht zum Limit.	Guthaben (vCPU-Minuten)	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
	Die Guthaben in `CPUCreditBalance` sind verfügbar, um die Leistung der Instance über die Baseline ihrer CPU-Nutzung hinaus zu steigern. Wenn eine Instance ausgeführt wird, verfallen Guthaben im `CPUCreditBalance` nicht. Wenn eine T3- oder T3a-Instance angehalten wird, bleibt der `CPUCreditBalance` -Wert sieben Tage lang erhalten. Danach verfallen alle angesammelten Guthaben. Wenn eine T2-Instance beendet wird, bleibt der `CPUCreditBalance` -Wert nicht erhalten, und alle angesammelten Guthaben gehen verloren. Die Metriken für CPU-Guthaben sind nur mit einer fünfminütigen Frequenz verfügbar.		
`CPUSurplusCreditBalance`	Die Anzahl überzähliger Guthaben, die von einer `unlimited` -Instance verbraucht wurden, wenn ihr `CPUCreditBalance` -Wert null ist. Der `CPUSurplusCreditBalance` -Wert wird durch erworbene CPU-Guthaben abgezahlt. Wenn die Anzahl überzähliger Guthaben die Höchstzahl der Guthaben überschreitet, die die Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum verdienen kann, fallen für die verbrauchten überzähligen Guthaben zusätzliche Gebühren an. Die Metriken für CPU-Guthaben sind nur mit einer fünfminütigen Frequenz verfügbar.	Guthaben (vCPU-Minuten)	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`CPUSurplusCreditsCharged`	Die Anzahl verbrauchter überzähliger Guthaben, die nicht durch verdiente CPU-Guthaben zurückgezahlt wurden, und für die deshalb eine zusätzliche Gebühr anfällt. Verbrauchte überzählige Guthaben werden in Rechnung gestellt, wenn einer der folgenden Fälle auftritt: • Die ausgegebenen überzähligen Guthaben überschreiten die maximale Anzahl an Guthaben, die die Instance in einem 24-Stunden-Zeitraum verdienen kann. Über das Maximum hinaus ausgegebene überzähli ge Guthaben werden am Ende der Stunde abgerechnet. • Die Instance wird angehalten oder beendet. • Die Instance wird von `unlimited` in `standard` geändert. Die Metriken für CPU-Guthaben sind nur mit einer fünfminütigen Frequenz verfügbar.	Guthaben (vCPU-Minuten)	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Dedicated-Host-Metriken

Der `AWS/EC2`-Namespace enthält die folgenden Metriken für T3-Dedicated-Hosts.

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`DedicatedHostCPUUtilization`	Der Prozentsatz der zugewiesenen Rechenkapazität, die derzeit von den Instances verwendet wird, die auf dem Dedicated Host ausgeführt werden.	Prozent	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Amazon EBS-Metriken für Nitro-basierte Instances

Der `AWS/EC2`-Namespace beinhaltet zusätzliche Amazon EBS-Metriken für Volumes, die Nitro-basierten Instances angefügt sind, die keine Bare-Metal-Instances sind.

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`EBSReadOps`	Abgeschlossene Lesevorgänge von allen an die Instance angefügten Amazon EBS-Volumes in einem angegebenen Zeitraum. Zum Berechnen der durchschnittlichen Lese-I/O Operations per Second (Lese-IOPS, Ein- und Ausgabe-Befehle pro Sekunde) für einen Zeitraum dividieren Sie die Gesamtvorgänge im Zeitraum durch die Anzahl der Sekunden im Zeitraum. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Lese-IOPS zu ermitteln . Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden	Anzahl	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
	`DIFF_TIME` , um die Operationen pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als `m1` grafisch darstellt `EBSReadOps` haben, gibt die metrische mathematische Formel die Metrik in Operationen/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.		

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`EBSWriteOps`	Abgeschlossene Schreibvorgänge in alle an die Instance angehängten EBS-Volumes in einem angegebenen Zeitraum. Zum Berechnen der durchschnittlichen Schreib-I/O Operations per Second (Schreib-IOPS, Ein- und Ausgabe-Befehle pro Sekunde) für einen Zeitraum dividieren Sie die Gesamtvorgänge im Zeitraum durch die Anzahl der Sekunden im Zeitraum. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Schreib-IOPS zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden `DIFF_TIME`, um die Operationen pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als `m1` grafisch dargestellt `EBSWriteOps` haben, gibt die metrische mathematische Formel die Metrik in Operationen/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Anzahl	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`EBSReadBytes`	Die aus allen an die Instance angefügten EBS-Volumes gelesenen Bytes in einem angegebenen Zeitraum. Der ermittelte Wert ist die Anzahl der während des Zeitraums gelesenen Bytes. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Lese-Bytes/Sekunden zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden `DIFF_TIME` , um die Byte pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `EBSReadBytes` haben`m1`, gibt die mathematische Formel die Metrik in Byte/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Bytes	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`EBSWriteBytes`	Die in alle an die Instance angefügten EBS-Volumes geschriebenen Bytes in einem angegebenen Zeitraum. Der ermittelte Wert ist die Anzahl der während des Zeitraums geschriebenen Bytes. Wenn Sie die grundlegende Überwachung (alle 5 Minuten) verwenden, können Sie diesen Wert durch 300 teilen, um die Schreib-Bytes/Sekunden zu ermitteln. Wenn Sie die detaillierte Überwachung (einminütig) verwenden, teilen Sie den Wert durch 60. Sie können auch die CloudWatch metrische mathematische Funktion verwenden`DIFF_TIME`, um die Byte pro Sekunde zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise CloudWatch als grafisch dargestellt `EBSWriteBytes` haben`m1`, gibt die mathematische Formel die Metrik in Byte/Sekunde `m1/(DIFF_TIME(m1))` zurück. Weitere Informationen zu `DIFF_TIME` und anderen metrischen mathematischen Funktionen finden Sie unter Verwenden von metrischer Mathematik im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.	Bytes	• Summe • Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`EBSIOBalance%`	Bietet Informationen über den Prozentanteil der verbleibenden I/O-Guthaben im Burst-Bucket. Diese Metrik ist nur für die grundlegende Überwachung verfügbar. Diese Metrik ist nur für einige `*.4xlarge` -Instance-Größen und kleiner verfügbar, die mindestens einmal alle 24 Stunden für nur 30 Minuten ihre maximale Leistung erreichen. Die `Sum`-Statistik ist für diese Metrik nicht anwendbar.	Prozent	• Minimum • Maximum
`EBSByteBalance%`	Bietet Informationen über den Prozentanteil der verbleibenden Durchsatz-Guthaben im Burst-Bucket. Diese Metrik ist nur für die grundlegende Überwachung verfügbar. Diese Metrik ist nur für einige `*.4xlarge` -Instance-Größen und kleiner verfügbar, die mindestens einmal alle 24 Stunden für nur 30 Minuten ihre maximale Leistung erreichen. Die `Sum`-Statistik ist für diese Metrik nicht anwendbar.	Prozent	• Minimum • Maximum

Weitere Informationen zu den für Ihre EBS-Volumes verfügbaren Metriken erhalten Sie unter Metriken für Amazon-EBS-Volumes im Amazon-EBS-Benutzerhandbuch. Informationen zu den für Ihre EC2 Flotten und Spot-Flotten bereitgestellten Kennzahlen finden Sie unter. Überwachen Sie Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte mit CloudWatch

Statusprüfungsmetriken

Standardmäßig sind die Metriken für Statusprüfungen mit einer einminütigen Frequenz kostenlos verfügbar. Für eine erneut gestartete Instance stehen Metrikdaten zu Statusprüfungen erst dann zur Verfügung, wenn die Instance den Initialisierungszustand abgeschlossen hat (innerhalb weniger Minuten wechselt die Instance in den Zustand „`running`“). Weitere Informationen zu EC2 Statuschecks finden Sie unter. Statuschecks für EC2 Amazon-Instances

Der `AWS/EC2`-Namespace enthält die folgenden Metriken zu Statusprüfungen.

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`StatusCheckFailed`	Berichtet, ob die Instance in der letzten Minute alle System-Statusprüfungen bestanden hat. Diese Metrik nimmt den Wert `0` (bestanden) oder 1 (fehlgeschlagen) an. Standardmäßig ist diese Metrik mit einer einminütigen Frequenz kostenlos verfügbar.	Anzahl	• Durchschnitt • Minimum • Maximum
`StatusCheckFailed_Instance`	Berichtet, ob die Instance in der letzten Minute die Instance-Statusprüfung bestanden hat. Diese Metrik nimmt den Wert `0` (bestanden) oder 1 (fehlgeschlagen) an. Standardmäßig ist diese Metrik mit einer einminütigen Frequenz kostenlos verfügbar.	Anzahl	• Durchschnitt • Minimum • Maximum
`StatusCheckFailed_System`	Berichtet, ob die Instance in der letzten Minute die System-Statusprüfung bestanden hat. Diese Metrik nimmt den Wert `0` (bestanden) oder 1 (fehlgeschlagen) an. Standardmäßig ist diese Metrik mit einer einminütigen Frequenz kostenlos verfügbar.	Anzahl	• Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`StatusCheckFailed_AttachedEBS`	Berichtet, ob die Instance in der letzten Minute die verknüpfte EBS-Statusprüfung bestanden hat. Diese Metrik nimmt den Wert `0` (bestanden) oder 1 (fehlgeschlagen) an. Standardmäßig ist diese Metrik mit einer einminütigen Frequenz kostenlos verfügbar.	Anzahl	• Durchschnitt • Minimum • Maximum

Der `AWS/EBS`-Namespace enthält die folgenden Metriken zu Statusprüfungen.

Metrik	Beschreibung	Einheit	Aussagekräftige Statistiken
`VolumeStalledIOCheck`	Hinweis: Nur für Nitro-Instances. Nicht veröffentlicht für Bände, die Amazon ECS und AWS Fargate Aufgaben angehängt sind. Meldet, ob ein Volume in der letzten Minute eine unterbrochene E/A-Überprüfung bestanden hat. Diese Metrik nimmt den Wert `0` (bestanden) oder 1 (fehlgeschlagen) an.	Keine	• Durchschnitt • Minimum • Maximum

Metriken zur Spiegelung des Datenverkehrs

Der `AWS/EC2`-Namespace enthält Metriken für gespiegelten Datenverkehr. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen von gespiegeltem Datenverkehr mithilfe von Amazon CloudWatch im Amazon VPC Traffic Mirroring Guide.

Metriken zu Auto-Scaling-Gruppen

Der Namespace `AWS/AutoScaling` enthält Metriken für Auto-Scaling-Gruppen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen von CloudWatch Metriken für Ihre Auto Scaling Scaling-Gruppen und -Instances im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.

EC2 Metrische Abmessungen von Amazon

Sie können die folgenden Dimensionen verwenden, um die in den vorherigen Tabellen aufgeführten Metriken zu verfeinern.

Dimension	Beschreibung
`AutoScalingGroupName`	Diese Dimension filtert die angeforderten Daten für alle Instances einer angegebenen Kapazitätsgruppe. Eine Auto Scaling-Gruppe ist eine Sammlung von Instances, die Sie definieren, wenn Sie Auto Scaling verwenden. Diese Dimension ist nur für EC2 Amazon-Metriken verfügbar, wenn sich die Instances in einer solchen Auto Scaling Scaling-Gruppe befinden. Verfügbar für Instances, für die die detaillierte oder die grundlegende Überwachung aktiviert ist.
`ImageId`	Diese Dimension filtert die Daten, die Sie für alle Instances anfordern, auf denen dieses Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) ausgeführt wird. Verfügbar für Instances, für die die detaillierte Überwachung aktiviert ist.
`InstanceId`	Diese Dimension filtert die angeforderten Daten nur für die identifizierte Instance. So können Sie eine exakte Instance festlegen, von der aus die Daten überwacht werden sollen.
`InstanceType`	Diese Dimension filtert die angeforderten Daten für alle Instances, die mit diesem angegebenen Instance-Typ ausgeführt werden. So können Sie Ihre Daten nach dem Typ der ausgeführten Instance kategorisieren. Sie können beispielsweise Daten aus einer m1.small-Instance und einer m1.large-Instance vergleichen, um zu ermitteln, welche für Ihre Anwendung den größeren geschäftlichen Nutzen bietet.

Dimension	Beschreibung
	Verfügbar für Instances, für die die detaillierte Überwachung aktiviert ist.

EC2 Amazon-Nutzungsmetriken

Sie können CloudWatch Nutzungsmetriken verwenden, um einen Überblick über die Ressourcennutzung Ihres Kontos zu erhalten. Verwenden Sie diese Kennzahlen, um Ihre aktuelle Servicenutzung in CloudWatch Diagrammen und Dashboards zu visualisieren.

Die EC2 Amazon-Nutzungskennzahlen entsprechen den AWS Servicekontingenten. Sie können Alarme konfigurieren, mit denen Sie benachrichtigt werden, wenn sich Ihre Nutzung einem Servicekontingent nähert. Weitere Informationen zur CloudWatch Integration mit Servicekontingenten finden Sie unter AWS Nutzungsmetriken im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Amazon EC2 veröffentlicht die folgenden Metriken im `AWS/Usage` Namespace.

Metrik	Beschreibung
`ResourceCount`	Die Anzahl der angegebenen Ressourcen, die in Ihrem Konto ausgeführt werden. Die Ressourcen werden durch die Dimensionen definiert, die der Metrik zugeordnet sind. Die nützlichste Statistik für diese Metrik ist `MAXIMUM`, die die maximale Anzahl der Ressourcen darstellt, die während des 1-Minuten-Zeitraums verwendet werden.

Die folgenden Dimensionen werden verwendet, um die von Amazon veröffentlichten Nutzungsmetriken zu verfeinern EC2.

Dimension	Beschreibung
`Service`	Der Name des AWS Dienstes, der die Ressource enthält. Für EC2 Amazon-Nutzungsmetriken ist der Wert für diese Dimension`EC2`.

Dimension	Beschreibung
`Type`	Der Typ von Entität, die gemeldet wird. Derzeit ist der einzig gültige Wert für EC2 Amazon-Nutzungsmetriken`Resource`.
`Resource`	Der Typ der Ressource, die ausgeführt wird. Derzeit ist der einzig gültige Wert für EC2 Amazon-Nutzungsmetriken`vCPU`, der Informationen zu laufenden Instances zurückgibt.
`Class`	Die Klasse der nachverfolgten Ressource. Für EC2 Amazon-Nutzungsmetriken mit `vCPU` dem Wert der `Resource` Dimension sind die gültigen Werte `Standard/OnDemand` `F/OnDemand` ,`G/OnDemand` ,`Inf/OnDemand` ,`P/OnDemand` , und`X/OnDemand` . Die Werte für diese Dimension definieren den ersten Buchstaben der Instance-Typen, die von der Metrik gemeldet werden. `Standard/OnDemand` gibt beispielsweise Informationen über alle laufenden Instances mit Typen zurück, die mit A, C, D, H, I, M, R, T und Z beginnen, und `G/OnDemand` gibt Informationen über alle laufenden Instances mit Typen zurück, die mit G beginnen.

Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Agenten mithilfe der EC2 Amazon-Konsole, um zusätzliche Metriken hinzuzufügen

Die Installation und Konfiguration des CloudWatch Agenten über die EC2 Amazon-Konsole befindet sich für Amazon in der Betaphase EC2 und kann sich ändern.

Standardmäßig CloudWatch stellt Amazon grundlegende Metriken wie `CPUUtilization` und `NetworkIn` für die Überwachung Ihrer EC2 Amazon-Instances bereit. Um zusätzliche Metriken zu sammeln, können Sie den CloudWatch Agenten auf Ihren EC2 Instances installieren und ihn dann so konfigurieren, dass er ausgewählte Metriken ausgibt. Anstatt den CloudWatch Agenten auf jeder EC2 Instance manuell zu installieren und zu konfigurieren, können Sie die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um dies für Sie zu erledigen.

In diesem Thema wird erklärt, wie Sie die EC2 Amazon-Konsole verwenden können, um den CloudWatch Agenten auf Ihren Instances zu installieren und den Agenten so zu konfigurieren, dass er ausgewählte Metriken ausgibt.

Die manuellen Schritte für diesen Vorgang finden Sie unter Installation des CloudWatch Agenten mithilfe AWS Systems Manager im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen über den CloudWatch Agenten finden Sie unter Erfassung von Metriken, Protokollen und Traces mit dem CloudWatch Agenten.

Themen

- Voraussetzungen
- Funktionsweise
- Kosten
- Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Agenten

Voraussetzungen

EC2 Um Amazon für die Installation und Konfiguration des CloudWatch Agenten verwenden zu können, müssen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Benutzer- und Instance-Voraussetzungen erfüllen.

Voraussetzungen für den Benutzer

Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr IAM-Konsolenbenutzer oder Ihre IAM-Rolle über die für die Nutzung von Amazon erforderlichen Berechtigungen EC2 und die folgenden IAM-Berechtigungen verfügen:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:GetParameter",
                "ssm:PutParameter"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/EC2-Custom-Metrics-*"
        },
        {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:SendCommand",
                "ssm:ListCommandInvocations",
                "ssm:DescribeInstanceInformation"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetInstanceProfile",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Voraussetzungen für Instance

- Instance-Status: `running`
- Unterstütztes Betriebssystem: Linux
- AWS Systems Manager Agent (SSM-Agent): Installiert. Zwei Hinweise zum SSM-Agenten:
  - Der SSM-Agent ist auf einigen Amazon Machine Images (AMIs) vorinstalliert, die von vertrauenswürdigen Drittanbietern AWS bereitgestellt werden. Informationen zu den unterstützten Programmen AMIs und Anweisungen zur Installation des SSM-Agenten finden Sie unter Amazon Machine Images (AMIs) with SSM Agent preinstalled im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.
  - Wenn Sie Probleme mit dem SSM-Agenten haben, finden Sie weitere Informationen unter Problembehandlung beim SSM-Agenten im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.
- IAM-Berechtigungen für die Instance: Die folgenden AWS verwalteten Richtlinien müssen einer IAM-Rolle hinzugefügt werden, die der Instance zugeordnet ist:
  - Amazon SSMManaged InstanceCore — Ermöglicht einer Instance, Systems Manager zur Installation und Konfiguration des CloudWatch Agenten zu verwenden.
  - CloudWatchAgentServerPolicy— Ermöglicht einer Instance, den CloudWatch Agenten zum Schreiben von Daten zu verwenden CloudWatch.

Informationen zum Hinzufügen von IAM-Berechtigungen zu Ihrer Instance finden Sie unter Verwenden von Instanzprofilen im IAM-Benutzerhandbuch.

Funktionsweise

Bevor Sie den CloudWatch Agenten mit der EC2 Amazon-Konsole installieren und konfigurieren können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr IAM-Benutzer oder Ihre IAM-Rolle und die Instances, auf denen Sie Metriken hinzufügen möchten, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Anschließend können Sie die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um den CloudWatch Agenten auf Ihren ausgewählten Instances zu installieren und zu konfigurieren.

Erfüllen Sie zunächst die Voraussetzungen

- Sie benötigen die erforderlichen IAM-Berechtigungen – Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Konsolenbenutzer oder Ihre Rolle über die erforderlichen IAM-Berechtigungen für die Verwendung dieses Features verfügt.
- Instances — Um die Funktion nutzen zu können, müssen Ihre EC2 Instances Linux-Instances sein, auf denen der SSM-Agent installiert ist, über die erforderlichen IAM-Berechtigungen verfügen und ausgeführt werden.

Dann können Sie das Feature verwenden

1. Wählen Sie Ihre Instances aus — In der EC2 Amazon-Konsole wählen Sie die Instances aus, auf denen der CloudWatch Agent installiert und konfiguriert werden soll. Anschließend starten Sie den Vorgang, indem Sie CloudWatch Agent konfigurieren wählen.
2. SSM-Agent validieren — Amazon EC2 überprüft, ob der SSM-Agent auf jeder Instance installiert und gestartet ist. Alle Instances, die diese Prüfung nicht bestehen, werden vom Prozess ausgeschlossen. Der SSM-Agent wird verwendet, um während dieses Prozesses Aktionen auf der Instance auszuführen.
3. IAM-Berechtigungen validieren — Amazon EC2 prüft, ob jede Instance über die erforderlichen IAM-Berechtigungen für diesen Prozess verfügt. Alle Instances, die diese Prüfung nicht bestehen, werden vom Prozess ausgeschlossen. Die IAM-Berechtigungen ermöglichen es dem CloudWatch Agenten, Metriken von der Instance zu sammeln und ihn AWS Systems Manager zur Verwendung des SSM-Agenten zu integrieren.
4. CloudWatch Agent validieren — Amazon EC2 überprüft, ob der CloudWatch Agent auf jeder Instance installiert ist und ausgeführt wird. Wenn eine Instanz diese Prüfung nicht besteht, EC2

bietet Amazon an, den CloudWatch Agenten für Sie zu installieren und zu starten. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, erfasst der CloudWatch Agent die ausgewählten Metriken für jede Instance.

5. Metrikkonfiguration auswählen — Sie wählen die Metriken aus, die der CloudWatch Agent von Ihren Instances ausgeben soll. Nach der Auswahl EC2 speichert Amazon eine Konfigurationsdatei im Parameter Store, wo sie verbleibt, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Amazon EC2 löscht die Konfigurationsdatei aus dem Parameter Store, sofern der Vorgang nicht unterbrochen wird. Beachten Sie, dass, wenn Sie keine Metrik auswählen, sie aber zuvor zu Ihrer Instance hinzugefügt haben, diese nach Abschluss dieses Vorgangs aus Ihrer Instance entfernt wird.
6. CloudWatch Agentenkonfiguration aktualisieren — Amazon EC2 sendet die Metrikkonfiguration an den CloudWatch Agenten. Dies ist der letzte Schritt in diesem Prozess. Wenn dies erfolgreich ist, können Ihre Instances Daten für die ausgewählten Metriken ausgeben und Amazon EC2 löscht die Konfigurationsdatei aus dem Parameter Store.

Kosten

Zusätzliche Metriken, die Sie während dieses Vorgangs hinzufügen, werden als benutzerdefinierte Metriken abgerechnet. Weitere Informationen zu den Preisen von CloudWatch Metriken finden Sie unter CloudWatch Amazon-Preise.

Installieren und konfigurieren Sie den CloudWatch Agenten

Sie können die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um den CloudWatch Agenten zu installieren und zu konfigurieren, um zusätzliche Metriken hinzuzufügen.

> **Note**
>
> Jedes Mal, wenn Sie dieses Verfahren ausführen, überschreiben Sie die bestehende CloudWatch Agentenkonfiguration. Wenn Sie keine Metrik auswählen, die zuvor ausgewählt wurde, wird sie aus der Instance entfernt.

Um den CloudWatch Agenten mit der EC2 Amazon-Konsole zu installieren und zu konfigurieren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.

3. Wählen Sie die Instances aus, auf denen der CloudWatch Agent installiert und konfiguriert werden soll.
4. Wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, CloudWatch Agent konfigurieren.

> **Tip**
>
> Diese Funktion ist nicht in allen verfügbar AWS-Regionen. Wenn Configure CloudWatch Agent nicht verfügbar ist, versuchen Sie es mit einer anderen Region.

5. Lesen Sie für jeden Schritt des Vorgangs den Konsolentext und wählen Sie dann Weiter.
6. Um den Vorgang abzuschließen, wählen Sie im letzten Schritt Vollständig aus.

Statistiken für CloudWatch Metriken für Ihre Instances

Sie können Statistiken für die CloudWatch Metriken für Ihre Instances abrufen. Statistiken sind Aggregationen von Metrikdaten über bestimmte Zeiträume. CloudWatch stellt Statistiken bereit, die auf den metrischen Datenpunkten basieren, die durch Ihre benutzerdefinierten Daten oder durch andere Dienste bereitgestellt werden. AWS CloudWatch Für die Aggregationen werden der Namespace, der Metrikname, die Dimensionen und die Datenpunkt-Maßeinheit innerhalb des von Ihnen angegebenen Zeitraums verwendet. Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Statistiken.

Statistik	Beschreibung
`Minimum`	Der niedrigste beobachtete Wert während eines angegebenen Zeitraums. Sie können diesen Wert verwenden, um für Ihre Anwendung Aktivitäten geringen Umfangs zu bestimmen.
`Maximum`	Der höchste beobachtete Wert während eines angegebenen Zeitraums. Sie können diesen Wert verwenden, um für Ihre Anwendung Aktivitäten hohen Umfangs zu bestimmen.
`Sum`	Alle für die passende Metrik übermittelten Werte werden addiert. Diese Statistik kann nützlich sein, um das Gesamtvolumen einer Metrik zu ermitteln.
`Average`	Der Wert von `Sum`/`SampleCount` während eines angegebenen Zeitraums. Wenn Sie diese Statistik mit dem `Minimum` und dem `Maximum` vergleichen, können

Statistik	Beschreibung
	Sie den vollen Umfang einer Metrik bestimmen und feststellen, wie nahe die durchschnittliche Nutzung an das `Minimum` und `Maximum` heranreicht. Dank dieses Vergleichs wissen Sie dann, wann Sie Ihre Ressourcen je nach Bedarf erhöhen oder verringern sollten.
`SampleCount`	Die Anzahl der für die statistische Berechnung verwendeten Datenpunkte.
`pNN.NN`	Der Wert des angegebenen Perzentils. Sie können ein beliebiges Perzentil mit bis zu zwei Dezimalstellen (z. B. p95,45) angeben.

Inhalt

- Abrufen von Statistiken für eine bestimmte Instance
- Aggregieren von Statistiken auf allen Instances
- Aggregieren von Statistiken nach Auto Scaling-Gruppe
- Aggregieren von Statistiken nach AMI

Abrufen von Statistiken für eine bestimmte Instance

Sie können das AWS Management Console oder das verwenden AWS CLI , um Statistiken für eine bestimmte Instanz abzurufen. Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie Sie mit AWS Management Console oder die AWS CLI die maximale CPU-Auslastung einer bestimmten EC2 Instanz ermitteln können.

Voraussetzungen

- Sie müssen die ID der Instance kennen. Sie können die Instance-ID mit der AWS Management Console oder mit dem Befehl describe-instances abrufen.
- Standardmäßig ist die grundlegende Überwachung aktiviert. Sie können aber auch eine detaillierte Überwachung aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalte die detaillierte Überwachung deiner EC2 Instances.

So zeigen Sie die CPU-Auslastung für eine bestimmte Instance an (Konsole)

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie den EC2Metrik-Namespace aus.
4. Wählen Sie die Dimension Per-Instance Metrics (Metriken pro Instance) aus.
5. Geben Sie **`CPUUtilization`** in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie die Zeile für die spezifische Instance aus, in der ein Diagramm für die CPUUtilizationMetrik für die Instance angezeigt wird. Wählen Sie das Stiftsymbol aus, um das Diagramm zu benennen. Wenn Sie den Zeitraum ändern möchten, müssen Sie einen der vordefinierten Werte oder custom (benutzerdefiniert) auswählen.



6. Um die Statistik oder den Zeitraum der Metrik zu ändern, müssen Sie die Registerkarte Graphed metrics (Grafisch dargestellte Metriken) auswählen. Wählen Sie die Spaltenüberschrift oder einen einzelnen Wert und anschließend einen anderen Wert aus.



So rufen Sie die CPU-Auslastung für eine bestimmte Instance ab (AWS CLI)

Verwenden Sie den folgenden get-metric-statisticsBefehl, um die CPUUtilizationMetrik für die angegebene Instance unter Verwendung des angegebenen Zeitraums und Zeitintervalls abzurufen:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization
 --period 3600 \
--statistics Maximum --dimensions Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0 \
--start-time 2022-10-18T23:18:00 --end-time 2022-10-19T23:18:00
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Jeder Wert steht für den maximalen Prozentsatz der CPU-Auslastung für eine einzelne EC2 Instance.

```
{
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2022-10-19T00:18:00Z",
            "Maximum": 0.33000000000000002,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-19T03:18:00Z",
            "Maximum": 99.670000000000002,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-19T07:18:00Z",
            "Maximum": 0.34000000000000002,
```

```
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-19T12:18:00Z",
            "Maximum": 0.34000000000000002,
            "Unit": "Percent"
        }
    ],
    "Label": "CPUUtilization"
}
```

Aggregieren von Statistiken auf allen Instances

Sie können verfügbare Statistiken für die Instances aggregieren, für die die detaillierte Überwachung aktiviert ist. Instances, die die grundlegende Überwachung verwenden, sind nicht in den Zusammenfassungen enthalten. Bevor Sie die Statistiken abrufen können, die für alle Instances aggregiert wurden, müssen Sie die detaillierte Überwachung (gegen Aufpreis) aktivieren, bei der Daten in 1-Minuten-Intervallen bereitgestellt werden.

Beachten Sie, dass Amazon CloudWatch keine Daten regionsübergreifend AWS aggregieren kann. Die Metriken sind zwischen Regionen vollständig voneinander getrennt.

Dieses Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie mithilfe einer detaillierten Überwachung die durchschnittliche CPU-Auslastung Ihrer EC2 Instances ermitteln können. Da keine Dimension angegeben ist, werden Statistiken für alle Dimensionen im `AWS/EC2` Namespace CloudWatch zurückgegeben.

> **Important**
>
> Diese Technik zum Abrufen aller Dimensionen in einem AWS Namespace funktioniert nicht für benutzerdefinierte Namespaces, die Sie auf Amazon veröffentlichen. CloudWatch Bei benutzerdefinierten Namespaces müssen Sie die vollständige Palette von Dimensionen angeben, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Datenpunkt stehen, um Statistiken zu diesem Datenpunkt abzurufen.

So zeigen Sie die durchschnittliche CPU-Auslastung für Ihre gesamten Instances an (Konsole)

1. Öffnen Sie die Konsole unter. CloudWatch https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie den EC2Namespace und dann Across All Instances aus.

4. Wählen Sie die Zeile aus CPUUtilization, die ein Diagramm für die Metrik für all Ihre EC2 Instances enthält. Wählen Sie das Stiftsymbol aus, um das Diagramm zu benennen. Wenn Sie den Zeitraum ändern möchten, müssen Sie einen der vordefinierten Werte oder custom (benutzerdefiniert) auswählen.



5. Um die Statistik oder den Zeitraum der Metrik zu ändern, müssen Sie die Registerkarte Graphed metrics (Grafisch dargestellte Metriken) auswählen. Wählen Sie die Spaltenüberschrift oder einen einzelnen Wert und anschließend einen anderen Wert aus.

So rufen Sie die durchschnittliche CPU-Auslastung für Ihre gesamten Instances ab (AWS CLI)

Verwenden Sie den get-metric-statisticsBefehl wie folgt, um den Durchschnitt der CPUUtilizationMetrik für Ihre Instances zu ermitteln.

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \
    --namespace AWS/EC2 \
    --metric-name CPUUtilization \
    --period 3600  --statistics "Average" "SampleCount" \
```

```
    --start-time 2022-10-11T23:18:00 \
    --end-time 2022-10-12T23:18:00
```

Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
    "Datapoints": [
        {
            "SampleCount": 238.0,
            "Timestamp": "2022-10-12T07:18:00Z",
            "Average": 0.038235294117647062,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "SampleCount": 240.0,
            "Timestamp": "2022-10-12T09:18:00Z",
            "Average": 0.16670833333333332,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "SampleCount": 238.0,
            "Timestamp": "2022-10-11T23:18:00Z",
            "Average": 0.041596638655462197,
            "Unit": "Percent"
        }
    ],
    "Label": "CPUUtilization"
}
```

Aggregieren von Statistiken nach Auto Scaling-Gruppe

Sie können Statistiken für die EC2 Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe aggregieren. Beachten Sie, dass Amazon CloudWatch keine Daten regionsübergreifend AWS aggregieren kann. Die Metriken sind zwischen Regionen vollständig voneinander getrennt.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die Gesamtzahl der Bytes abrufen, die für eine einzelne Auto Scaling-Gruppe auf den Datenträger geschrieben werden. Die Summe wird für Zeiträume von 1 Minute für ein 24-Stunden-Intervall für alle EC2 Instances in der angegebenen Auto Scaling Scaling-Gruppe berechnet.

Zur Anzeige DiskWriteBytes für die Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe (Konsole)

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie den EC2Namespace und dann Nach Auto Scaling Scaling-Gruppe.
4. Wählen Sie die Zeile für die DiskWriteBytesMetrik und die spezifische Auto Scaling Scaling-Gruppe aus, in der ein Diagramm für die Metrik für die Instances in der Auto Scaling Scaling-Gruppe angezeigt wird. Wählen Sie das Stiftsymbol aus, um das Diagramm zu benennen. Wenn Sie den Zeitraum ändern möchten, müssen Sie einen der vordefinierten Werte oder custom (benutzerdefiniert) auswählen.
5. Um die Statistik oder den Zeitraum der Metrik zu ändern, müssen Sie die Registerkarte Graphed metrics (Grafisch dargestellte Metriken) auswählen. Wählen Sie die Spaltenüberschrift oder einen einzelnen Wert und anschließend einen anderen Wert aus.

Zur Anzeige DiskWriteBytes für die Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe (AWS CLI)

Verwenden Sie den get-metric-statistics-Befehl wie folgt:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name DiskWriteBytes
 --period 360 \
--statistics "Sum" "SampleCount" --dimensions Name=AutoScalingGroupName,Value=my-asg --
start-time 2022-10-16T23:18:00 --end-time 2022-10-18T23:18:00
```

Das Folgende ist Ausgabebeispiel:

```
{
    "Datapoints": [
        {
            "SampleCount": 18.0,
            "Timestamp": "2022-10-19T21:36:00Z",
            "Sum": 0.0,
            "Unit": "Bytes"
        },
        {
            "SampleCount": 5.0,
            "Timestamp": "2022-10-19T21:42:00Z",
            "Sum": 0.0,
            "Unit": "Bytes"
        }
```

```
    ],
    "Label": "DiskWriteBytes"
}
```

Aggregieren von Statistiken nach AMI

Sie können Statistiken für Ihre Instances aggregieren, für die die detaillierte Überwachung aktiviert ist. Instances, die die grundlegende Überwachung verwenden, sind nicht in den Zusammenfassungen enthalten. Bevor Sie die Statistiken abrufen können, die für alle Instances aggregiert wurden, müssen Sie die detaillierte Überwachung (gegen Aufpreis) aktivieren, bei der Daten in 1-Minuten-Intervallen bereitgestellt werden.

Beachten Sie, dass Amazon CloudWatch keine Daten regionsübergreifend AWS aggregieren kann. Die Metriken sind zwischen Regionen vollständig voneinander getrennt.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die durchschnittliche CPU-Auslastung für alle Instances abrufen, die ein bestimmtes Amazon Machine Image (AMI) verwenden. Der Durchschnitt wird über 60-Sekunden-Intervalle für einen Zeitraum von einem Tag berechnet.

So zeigen Sie die durchschnittliche CPU-Auslastung nach AMI an (Konsole)

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie den EC2Namespace und dann Nach Bild-ID (AMI) aus.
4. Wählen Sie die Zeile für die CPUUtilizationMetrik und das spezifische AMI aus, wodurch ein Diagramm für die Metrik für das angegebene AMI angezeigt wird. Wählen Sie das Stiftsymbol aus, um das Diagramm zu benennen. Wenn Sie den Zeitraum ändern möchten, müssen Sie einen der vordefinierten Werte oder custom (benutzerdefiniert) auswählen.
5. Um die Statistik oder den Zeitraum der Metrik zu ändern, müssen Sie die Registerkarte Graphed metrics (Grafisch dargestellte Metriken) auswählen. Wählen Sie die Spaltenüberschrift oder einen einzelnen Wert und anschließend einen anderen Wert aus.

So rufen Sie die durchschnittliche CPU-Auslastung für eine Image-ID ab (AWS CLI)

Verwenden Sie den get-metric-statistics-Befehl wie folgt:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization
 --period 3600 \
```

```
--statistics Average --dimensions Name=ImageId,Value=ami-3c47a355 --start-
time 2022-10-10T00:00:00 --end-time 2022-10-11T00:00:00
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Jeder Wert stellt einen durchschnittlichen Prozentsatz der CPU-Auslastung für die EC2 Instances dar, auf denen das angegebene AMI ausgeführt wird.


```
{
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2022-10-10T07:00:00Z",
            "Average": 0.041000000000000009,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-10T14:00:00Z",
            "Average": 0.079579831932773085,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2022-10-10T06:00:00Z",
            "Average": 0.036000000000000011,
            "Unit": "Percent"
        }
    ],
    "Label": "CPUUtilization"
}
```


Die Überwachungsdiagramme für Ihre Instance anzeigen

Nachdem Sie eine Instance gestartet haben, können Sie die EC2 Amazon-Konsole öffnen und die Monitoring-Graphen für die Instance auf der Registerkarte Monitoring anzeigen. Jedes Diagramm basiert auf einer der verfügbaren EC2 Amazon-Metriken.

Folgende Diagramme sind verfügbar:

- Durchschnittliche CPU-Auslastung (in Prozent)
- Durchschnittliche Lesevorgänge (in Byte)
- Durchschnittliche Schreibvorgänge (in Byte)
- Maximaler Netzwerkeingang (in Byte)
- Maximaler Netzwerkausgang (in Byte)

- Zusammenfassung der Datenträger-Lesevorgänge (Anzahl)
- Zusammenfassung der Datenträger-Schreibvorgänge (Anzahl)
- Statuszusammenfassung (Beliebig)
- Statuszusammenfassung Instance (Anzahl)
- Statuszusammenfassung System (Anzahl)

Weitere Informationen zu den für die Diagramme bereitgestellten Metriken und Daten erhalten Sie unter CloudWatch Metriken, die für Ihre Instances verfügbar sind.

Stellen Sie Metriken mithilfe der CloudWatch Konsole grafisch dar

Sie können die CloudWatch Konsole auch verwenden, um von Amazon EC2 und anderen AWS Diensten generierte Metrikdaten grafisch darzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Metriken grafisch darstellen im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Erstellen Sie einen CloudWatch Alarm für eine Instance

Sie können einen CloudWatch Alarm erstellen, der die CloudWatch Metriken für eine Ihrer Instanzen überwacht. CloudWatchsendet Ihnen automatisch eine Benachrichtigung, wenn die Metrik einen von Ihnen angegebenen Schwellenwert erreicht. Sie können einen CloudWatch Alarm mit der EC2 Amazon-Konsole oder mit den erweiterten Optionen der CloudWatch Konsole erstellen.

Um einen Alarm mit der CloudWatch Konsole zu erstellen

Beispiele finden Sie unter CloudWatchAmazon-Alarme erstellen im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Um einen Alarm mit der EC2 Amazon-Konsole zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, CloudWatch Alarme verwalten aus.
4. Wählen Sie auf der Detailseite CloudWatch Alarme verwalten unter Alarm hinzufügen oder bearbeiten die Option Alarm erstellen aus.
5. Wählen Sie unter Alarmbenachrichtigung, ob Sie Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)-Benachrichtigungen konfigurieren möchten. Geben Sie ein vorhandenes Amazon SNS-Thema ein oder geben Sie einen Namen ein, um ein neues Thema zu erstellen.

6. Wählen Sie unter Alarmaktion, ob Sie eine Aktion angeben möchten, die beim Auslösen des Alarms ausgeführt werden soll. Wählen Sie eine Aktion aus der Liste aus.
7. Wählen Sie unter Alarmschwellenwerte die Metrik und Kriterien für den Alarm aus. Wenn Sie beispielsweise einen Alarm erstellen möchten, der ausgelöst wird, wenn die CPU-Auslastung für einen Zeitraum von fünf Minuten 80 % erreicht, gehen Sie wie folgt vor:
   a. Behalten Sie die Standardeinstellung für Stichproben gruppieren nach (Durchschnitt) und Art der abzufragenden Daten (CPU-Auslastung) bei.
   b. Wählen Sie für Alarm bei die Option **>=** aus und geben Sie unter Prozent den Wert **`0.80`** ein.
   c. Geben unter Aufeinanderfolgender Zeitraum den Wert **1** ein und wählen Sie unter Zeitraum die Option 5 Minuten.
8. (Optional) Wählen Sie für Beispiel-Metrikdaten die Option Zu Dashboard hinzufügen aus.
9. Wählen Sie Erstellen aus.

Sie können Ihre CloudWatch Alarmeinstellungen von der EC2 Amazon-Konsole oder der CloudWatch Konsole aus bearbeiten. Wenn Sie Ihren Alarm löschen möchten, können Sie dies von der CloudWatch Konsole aus tun. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten oder Löschen eines CloudWatch Alarms im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Erstellen von Alarmen, mit denen eine Instance angehalten, beendet, neu gestartet oder wiederhergestellt wird

Mithilfe von CloudWatch Amazon-Alarmaktionen können Sie Alarme erstellen, die Ihre Instances automatisch stoppen, beenden, neu starten oder wiederherstellen. Sie können die Aktionen zum Anhalten oder Beenden nutzen, um Geld zu sparen, wenn eine Instance über einen längeren Zeitraum nicht ausgeführt werden muss. Sie können die Aktionen zum Neustarten oder Wiederherstellen verwenden, um diese Instances automatisch neu zu starten oder um sie – für den Fall, dass eine Systembeeinträchtigung eintritt – auf einer neuen Hardware wiederherzustellen.

> **Note**
>
> Abrechnungs- und Preisinformationen für Amazon CloudWatch Alarms finden Sie unter CloudWatch Abrechnung und Kosten im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Die `AWSServiceRoleForCloudWatchEvents` dienstbezogene Rolle ermöglicht es AWS , Alarmaktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Wenn Sie zum ersten Mal einen Alarm in der AWS Management Console, der oder der AWS CLI IAM-API erstellen, CloudWatch wird die dienstbezogene Rolle für Sie erstellt.

Es gibt eine Reihe von Szenarien, bei denen Sie Ihre Instance möglicherweise automatisch anhalten oder beenden möchten. Beispielsweise verwenden Sie Instances für die Stapelverarbeitung von Gehaltsabrechnungen oder wissenschaftliche Datenverarbeitungsaufgaben, die für einen bestimmten Zeitraum ausgeführt werden und ihre Arbeit anschließend abschließen. Anstatt diese Instances im Leerlauf beizubehalten (und damit Kosten anfallen zu lassen), können Sie sie auch anhalten oder beenden und so Geld sparen. Der Hauptunterschied zwischen der Verwendung einer Alarmaktion zum Anhalten und einer Alarmaktion zum Beenden besteht darin, dass Sie eine angehaltene Instance problemlos wieder neu starten können, wenn sie später wieder ausgeführt werden soll, und Sie dieselbe Instance-ID und dasselbe Stamm-Volume beibehalten können. Eine beendete Instance können Sie dagegen nicht neu starten. Stattdessen müssen Sie eine neue Instance starten. Wenn eine Instance angehalten oder beendet wird, gehen Daten auf Instance-Speicher-Volumes verloren.

Sie können die Aktionen Beenden, Beenden, Neustarten oder Wiederherstellen zu jedem Alarm hinzufügen, der für eine EC2 Amazon-spezifische Instanz-Metrik festgelegt ist, einschließlich grundlegender und detaillierter Überwachungsmetriken, die von Amazon CloudWatch (im `AWS/EC2` Namespace) bereitgestellt werden, sowie allen benutzerdefinierten Metriken, die die `InstanceId` Dimension enthalten, sofern sich ihr Wert auf eine gültige laufende EC2 Amazon-Instance bezieht.

> **Important**
>
> Alarme bei Statusprüfungen können vorübergehend in den `INSUFFICIENT_DATA`-Status wechseln, wenn metrische Datenpunkte fehlen. Dies ist zwar selten, kann aber passieren, wenn es zu einer Unterbrechung der metrischen Berichtssysteme kommt, selbst wenn eine Instance fehlerfrei ist. Wir empfehlen, den `INSUFFICIENT_DATA`-Status als fehlende Daten und nicht als Alarmverletzung zu behandeln, insbesondere wenn der Alarm so konfiguriert wird, dass eine Instance gestoppt, beendet, neu gestartet oder wiederhergestellt wird.

Konsolenunterstützung

Sie können Alarme mit der EC2 Amazon-Konsole oder der CloudWatch Konsole erstellen. Die Verfahren in dieser Dokumentation verwenden die EC2 Amazon-Konsole. Verfahren, die die

CloudWatch Konsole verwenden, finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch unter Erstellen von Alarmen, die eine Instance stoppen, beenden, neu starten oder wiederherstellen.

Berechtigungen

Sie benötigen die Möglichkeit, einen Alarm `iam:CreateServiceLinkedRole` zu erstellen oder zu ändern, der EC2 Alarmaktionen ausführt. Eine Servicerolle ist eine IAM-Rolle, die ein Service annimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM-Administrator kann eine Servicerolle innerhalb von IAM erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service im IAM-Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Stoppaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen
- Beendenaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen
- Neustartaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen
- Wiederherstellungsaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen
- CloudWatch Amazon-Alarmaktionsszenarien

Stoppaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen

Sie können einen Alarm erstellen, der eine EC2 Amazon-Instance stoppt, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht wurde. Es kann beispielsweise sein, dass Sie Entwicklungs- oder Test-Instances ausführen und gelegentlich vergessen, diese herunterzufahren. Sie können einen Alarm einrichten, der ausgelöst wird, wenn die durchschnittliche prozentuale CPU-Auslastung 24 Stunden lang unter 10 Prozent fällt. Dies signalisiert, dass sich die Instance im Leerlauf befindet und nicht mehr verwendet wird. Sie können den Schwellenwert, die Dauer und den Zeitraum an Ihre Anforderungen anpassen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Amazon-Simple-Notification-Service (Amazon SNS)-Benachrichtigung hinzuzufügen, damit Sie eine E-Mail erhalten, sobald der Alarm ausgelöst wird.

Instances, die ein Amazon EBS-Volume als Root-Gerät verwenden, können angehalten oder beendet werden. Instances, die den Instance-Speicher als Root-Gerät verwenden, können dagegen nur beendet werden. Daten auf Instance-Speicher-Volumes gehen verloren, wenn die Instance beendet oder gestoppt wird.

Um einen Alarm zum Stoppen einer Instance im Leerlauf zu erstellen (EC2 Amazon-Konsole)

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, CloudWatch Alarme verwalten aus.

   Alternativ können Sie das Pluszeichen (

) in der Spalte Alarm status (Alarmstatus) auswählen.
4. Gehen Sie auf der Seite „ CloudWatch Alarme verwalten“ wie folgt vor:

   a. Wählen Sie Create an alarm (Einen Alarm erstellen).

   b. Um eine E-Mail zu erhalten, wenn der Alarm ausgelöst wird, wählen Sie für Alarm notification (Alarmbenachrichtigung) ein vorhandenes Amazon SNS-Thema aus. Sie müssen zuerst mit der Amazon-SNS-Konsole ein Amazon-SNS-Thema erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon SNS für application-to-person (A2P) -Messaging im Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

   c. Schalten Sie die Alarm action (Alarmaktion) ein und wählen Sie Stop (Anhalten).

   d. Wählen Sie für Group samples by (Beispiele gruppieren nach) und Type of data to sample (Datentypen, die in Beispielen aufgeführt werden sollen) eine Statistik und eine Metrik. Wählen Sie in diesem Beispiel die Optionen Average und CPU Utilization (CPU-Nutzung).

   e. Geben Sie für Alarm When (Alarm bei) und Percent (Prozent) den metrischen Schwellenwert an. In diesem Beispiel geben Sie <= und 10 Prozent an.

   f. Geben Sie für Consecutive period (Aufeinanderfolgender Zeitraum) und Period (Zeitraum) den Bewertungszeitraum für den Alarm an. Geben Sie in diesem Beispiel 1 aufeinanderfolgende Periode von 5 Minuten an.

   g. Amazon erstellt CloudWatch automatisch einen Alarmnamen für Sie. Um den Namen zu ändern, geben Sie für Alarm name (Alarmname) einen neuen Namen ein. Alarmnamen dürfen nur ASCII-Zeichen enthalten.

   > **Note**
   >
   > Sie können die Alarmkonfiguration vor dem Erstellen des Alarms gemäß Ihren eigenen Anforderungen anpassen oder diese später ändern. Dies umfasst die Einstellungen für Metrik, Schwellenwert, Dauer, Aktion und Benachrichtigung. Nachdem Sie einen Alarm erstellt haben, können Sie seinen Namen aber nicht mehr bearbeiten.

h. Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

Beendenaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen

Sie können einen Alarm erstellen, der eine EC2 Instance automatisch beendet, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht wurde (sofern der Kündigungsschutz für die Instance nicht aktiviert ist). Es kann beispielsweise sein, dass Sie eine Instance beenden möchten, sobald diese ihre Arbeit abgeschlossen hat, und dass Sie die Instance nicht noch einmal benötigen. Wenn Sie die Instance unter Umständen später noch einmal verwenden möchten, sollten Sie die Instance nur anhalten, anstatt sie zu beenden. Daten auf Instance-Speicher-Volumes gehen verloren, wenn die Instance beendet wird. Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren des Beendigungsschutzes für eine Instance finden Sie unter Ändern Sie den Schutz vor Instance-Kündigung.

Um einen Alarm zu erstellen, um eine Instance im Leerlauf zu beenden (EC2 Amazon-Konsole)

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, CloudWatch Alarme verwalten aus.

   Alternativ können Sie das Pluszeichen (

) in der Spalte Alarm status (Alarmstatus) auswählen.
4. Gehen Sie auf der Seite „ CloudWatch Alarme verwalten“ wie folgt vor:

   a. Wählen Sie Create an alarm (Einen Alarm erstellen).

   b. Um eine E-Mail zu erhalten, wenn der Alarm ausgelöst wird, wählen Sie für Alarm notification (Alarmbenachrichtigung) ein vorhandenes Amazon SNS-Thema aus. Sie müssen zuerst mit der Amazon-SNS-Konsole ein Amazon-SNS-Thema erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon SNS für application-to-person (A2P) -Messaging im Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

   c. Schalten Sie die Alarm action (Alarmaktion) ein und wählen Sie Terminate (Beenden).

   d. Wählen Sie für Group samples by (Beispiele gruppieren nach) und Type of data to sample (Datentypen, die in Beispielen aufgeführt werden sollen) eine Statistik und eine Metrik. Wählen Sie in diesem Beispiel die Optionen Average und CPU Utilization (CPU-Nutzung).

e. Geben Sie für Alarm When (Alarm bei) und Percent (Prozent) den metrischen Schwellenwert an. In diesem Beispiel geben Sie => und 10 Prozent an.

f. Geben Sie für Consecutive period (Aufeinanderfolgender Zeitraum) und Period (Zeitraum) den Bewertungszeitraum für den Alarm an. Geben Sie in diesem Beispiel 24 aufeinanderfolgende Perioden von 1 Hour (einer Stunde) an.

g. Amazon erstellt CloudWatch automatisch einen Alarmnamen für Sie. Um den Namen zu ändern, geben Sie für Alarm name (Alarmname) einen neuen Namen ein. Alarmnamen dürfen nur ASCII-Zeichen enthalten.

> **Note**
>
> Sie können die Alarmkonfiguration vor dem Erstellen des Alarms gemäß Ihren eigenen Anforderungen anpassen oder diese später ändern. Dies umfasst die Einstellungen für Metrik, Schwellenwert, Dauer, Aktion und Benachrichtigung. Nachdem Sie einen Alarm erstellt haben, können Sie seinen Namen aber nicht mehr bearbeiten.

h. Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

Neustartaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen

Sie können einen CloudWatch Amazon-Alarm erstellen, der eine EC2 Amazon-Instance überwacht und die Instance automatisch neu startet. Die Alarmaktion zum Neustarten wird für Instance-Zustandsprüfungsfehler empfohlen (im Gegensatz zur Alarmaktion zum Wiederherstellen, die sich für System-Zustandsprüfungsfehler eignet). Ein Neustart einer Instance entspricht einem Neustart des Betriebssystems. In den meisten Fällen dauert es nur wenige Minuten, um die Instance neu zu starten. Wenn Sie eine Instance neu starten, verbleibt sie auf demselben physischen Host, sodass die Instance ihren öffentlichen DNS- Namen, ihre private IP-Adresse sowie alle Daten auf ihren Instance-Speicher-Volumes behält.

Im Gegensatz zum Anhalten und erneuten Starten der Instance beginnt mit dem erneuten Hochfahren einer Instance kein neuer Instance-Abrechnungszeitraum (mit einer minimalen 1-Minuten-Abrechnung). Daten auf Instance-Speicher-Volumes werden beibehalten, wenn die Instance neu gestartet wird. Die Instance-Speicher-Volumes müssen nach einem Neustart erneut in das Dateisystem gemountet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instance neu.

> **Important**
>
> Um eine Race-Bedingung zwischen der Neustart- und der Wiederherstellungsaktion zu vermeiden, sollten Sie für den Neustartalarm und den Wiederherstellungsalarm nicht die gleiche Anzahl von Auswertungszeiträumen festlegen. Wir empfehlen, dass Sie Neustartalarme zu drei Auswertungszeiträumen von jeweils einer Minute festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Auswertung eines Alarms im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Um einen Alarm für den Neustart einer Instance zu erstellen (EC2 Amazon-Konsole)

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, CloudWatch Alarme verwalten aus.

   Alternativ können Sie das Pluszeichen (

) in der Spalte Alarm status (Alarmstatus) auswählen.
4. Gehen Sie auf der Seite „ CloudWatch Alarme verwalten“ wie folgt vor:

   a. Wählen Sie Create an alarm (Einen Alarm erstellen).

   b. Um eine E-Mail zu erhalten, wenn der Alarm ausgelöst wird, wählen Sie für Alarm notification (Alarmbenachrichtigung) ein vorhandenes Amazon SNS-Thema aus. Sie müssen zuerst mit der Amazon-SNS-Konsole ein Amazon-SNS-Thema erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon SNS für application-to-person (A2P) -Messaging im Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

   c. Schalten Sie die Alarm action (Alarmaktion) ein und wählen Sie Reboot (Neustart).

   d. Wählen Sie für Group samples by (Beispiele gruppieren nach) und Type of data to sample (Datentypen, die in Beispielen aufgeführt werden sollen) eine Statistik und eine Metrik. In diesem Beispiel wählen Sie Average (Durchschnitt) und Status check failed: instance (Statusprüfung fehlgeschlagen: Instance).

   e. Geben Sie für Consecutive period (Aufeinanderfolgender Zeitraum) und Period (Zeitraum) den Bewertungszeitraum für den Alarm an. Geben Sie in diesem Beispiel 3

aufeinanderfolgende Perioden von 1 Minute an. Wenn 1 Minute deaktiviert ist, müssen Sie die detaillierte Überwachung aktivieren, oder Sie können stattdessen 5 Minuten wählen.

f. Amazon erstellt CloudWatch automatisch einen Alarmnamen für Sie. Um den Namen zu ändern, geben Sie für Alarm name (Alarmname) einen neuen Namen ein. Alarmnamen dürfen nur ASCII-Zeichen enthalten.

g. Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

Wiederherstellungsaktionen zu CloudWatch Amazon-Alarmen hinzufügen

Sie können einen CloudWatch Amazon-Alarm erstellen, der eine EC2 Amazon-Instance überwacht. Wenn die Instance aufgrund eines zugrunde liegenden Hardwarefehlers oder eines Problems, das eine Reparatur AWS erfordert, beeinträchtigt wird, können Sie die Instance automatisch wiederherstellen. Beendete Instances können nicht wiederhergestellt werden. Eine wiederhergestellte Instance ist mit der ursprünglichen Instance identisch. Dies schließt auch die Instance-ID, private IP-Adressen, Elastic IP-Adressen und alle Instance-Metadaten mit ein.

CloudWatch verhindert, dass Sie eine Wiederherstellungsaktion zu einem Alarm hinzufügen, der sich auf einer Instance befindet, die keine Wiederherstellungsaktionen unterstützt.

Wird der Alarm `StatusCheckFailed_System` ausgelöst und die Aktion zum Wiederherstellen initiiert, werden Sie über das Amazon SNS-Thema, das Sie bei der Erstellung des Alarms gewählt haben und das mit der Aktion zum Wiederherstellen verknüpft ist, darüber benachrichtigt. Während der Instance-Wiederherstellung wird die Instance bei einem Instance-Neustart migriert und alle im Speicher befindlichen Daten gehen verloren. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Information in dem SNS-Thema, das Sie für den Alarm konfiguriert haben, veröffentlicht. Alle Personen, die das SNS-Thema abonniert haben, erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, in der auch der Status des Wiederherstellungsversuchs und weitere Anweisungen enthalten sind. Sie bemerken, dass auf der wiederhergestellten Instance ein Instance-Neustart durchgeführt wird.

> **Note**
>
> Die Aktion zum Wiederherstellen kann nur mit `StatusCheckFailed_System` verwendet werden, nicht mit `StatusCheckFailed_Instance`.

Hier sind die Probleme aufgeführt, die dazu führen können, dass System-Statusprüfungen fehlschlagen:

- Verlust der Netzwerkverbindung
- Systemstromausfall
- Softwareprobleme auf dem physischen Host
- Hardwareprobleme auf dem physischen Host, die die Erreichbarkeit des Netzwerks beeinträchtigen

Die Wiederherstellungsaktion wird nur auf Instances unterstützt, die bestimmte Kriterien erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Instance-Wiederherstellung.

Wenn Ihre Instance über eine öffentliche IP-Adresse verfügt, wird diese nach der Wiederherstellung beibehalten.

> **Important**
>
> Um eine Race-Bedingung zwischen der Neustart- und der Wiederherstellungsaktion zu vermeiden, sollten Sie für den Neustartalarm und den Wiederherstellungsalarm nicht die gleiche Anzahl von Auswertungszeiträumen festlegen. Wir empfehlen, dass Sie Wiederherstellungsalarme zu zwei Auswertungszeiträumen von jeweils einer Minute festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Auswertung eines Alarms im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Um einen Alarm zur Wiederherstellung einer Instance zu erstellen (EC2 Amazon-Konsole)

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus und wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, CloudWatch Alarme verwalten aus.

   Alternativ können Sie das Pluszeichen (

) in der Spalte Alarm status (Alarmstatus) auswählen.
4. Gehen Sie auf der Seite „ CloudWatch Alarme verwalten“ wie folgt vor:

   a. Wählen Sie Create an alarm (Einen Alarm erstellen).

   b. Um eine E-Mail zu erhalten, wenn der Alarm ausgelöst wird, wählen Sie für Alarm notification (Alarmbenachrichtigung) ein vorhandenes Amazon SNS-Thema aus. Sie

müssen zuerst mit der Amazon-SNS-Konsole ein Amazon-SNS-Thema erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon SNS für application-to-person (A2P) -Messaging im Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

> **Note**
>
> Benutzer müssen das angegebene SNS-Thema abonnieren, um E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn der Alarm ausgelöst wird. The erhält Root-Benutzer des AWS-Kontos immer E-Mail-Benachrichtigungen, wenn automatische Aktionen zur Instance-Wiederherstellung ausgeführt werden, auch wenn kein SNS-Thema angegeben ist oder der Root-Benutzer das angegebene SNS-Thema nicht abonniert hat.

c. Schalten Sie die Alarm action (Alarmaktion) ein und wählen Sie Recover (Wiederherstellen).

d. Wählen Sie für Group samples by (Beispiele gruppieren nach) und Type of data to sample (Datentypen, die in Beispielen aufgeführt werden sollen) eine Statistik und eine Metrik. In diesem Beispiel wählen Sie Average (Durchschnitt) und Status check failed: system (Statusprüfung fehlgeschlagen: System).

e. Geben Sie für Consecutive period (Aufeinanderfolgender Zeitraum) und Period (Zeitraum) den Bewertungszeitraum für den Alarm an. Geben Sie in diesem Beispiel 2 aufeinanderfolgende Perioden von 1 Minute an. Wenn 1 Minute deaktiviert ist, müssen Sie die detaillierte Überwachung aktivieren, oder Sie können stattdessen 5 Minuten wählen.

f. Amazon erstellt CloudWatch automatisch einen Alarmnamen für Sie. Um den Namen zu ändern, geben Sie für Alarm name (Alarmname) einen neuen Namen ein. Alarmnamen dürfen nur ASCII-Zeichen enthalten.

g. Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

CloudWatch Amazon-Alarmaktionsszenarien

Sie können die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um Alarmaktionen zu erstellen, die eine EC2 Amazon-Instance stoppen oder beenden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. In den folgenden Screenshots der Konsolenseite, auf der Sie die Alarmaktionen festlegen, haben wir die Einstellungen nummeriert. Wir haben auch die Einstellungen in den darauffolgenden Szenarien nummeriert, damit Sie die entsprechenden Aktionen leichter erstellen können.



Szenario 1: Anhalten von im Leerlauf befindlichen Entwicklungs- und Test-Instances

Erstellen Sie einen Alarm, mit dem eine für die Software-Entwicklung oder das Testing bestimmte Instance angehalten wird, wenn sie sich seit mindestens einer Stunde im Leerlauf befindet.

Einstellung	Wert
1	Stoppen

Einstellung	Wert
2	Maximum
3	CPU-Auslastung
4	<=
5	10 %
6	1
7	1 Stunde

Szenario 2: Anhalten von im Leerlauf befindlichen Instances

Erstellen Sie einen Alarm, mit dem eine Instance angehalten und eine E-Mail gesendet wird, wenn sich die Instance seit 24 Stunden im Leerlauf befindet.

Einstellung	Wert
1	Anhalten und Senden einer E-Mail
2	Durchschnitt
3	CPU-Auslastung
4	<=
5	5 %
6	24
7	1 Stunde

Szenario 3: Senden von E-Mails zu Webservern mit ungewöhnlich hohem Datenverkehrsaufkommen

Erstellen Sie einen Alarm, mit dem eine E-Mail gesendet wird, wenn für eine Instance pro Tag der Grenzwert von 10 GB an ausgehendem Netzwerkdatenverkehr überschritten wird.

Einstellung	Wert
1	E-Mail
2	Summe
3	Netzwerkausgang
4	>
5	10 GB
6	24
7	1 Stunde

Szenario 4: Anhalten von Webservern mit ungewöhnlich hohem Datenverkehrsaufkommen

Erstellen Sie einen Alarm, mit dem eine Instance angehalten und eine Textnachricht (SMS) gesendet wird, wenn der ausgehende Datenverkehr den Grenzwert von 1 GB pro Stunde überschreitet.

Einstellung	Wert
1	Anhalten und Senden einer SMS
2	Summe
3	Netzwerkausgang
4	>
5	1 GB
6	1
7	1 Stunde

Szenario 5: Anhalten einer beeinträchtigten Instance

Erstellen Sie einen Alarm, mit dem eine Instance angehalten wird, die drei aufeinander folgende Statusprüfungen (im Abstand von 5 Minuten) nicht bestanden hat.

Einstellung	Wert
1	Stoppen
2	Durchschnitt
3	Statusprüfung fehlgeschlagen: System
4	-
5	-
6	1
7	15 Minuten

Szenario 6: Beenden von Instances nach dem Abschluss von Stapelverarbeitungsaufträgen

Erstellen Sie einen Alarm, mit dem eine Instance für Stapelaufträge beendet wird, wenn keine Ergebnisdaten mehr gesendet werden.

Einstellung	Wert
1	Beenden
2	Maximum
3	Netzwerkausgang
4	<=
5	100 000 Bytes
6	1

Einstellung	Wert
7	5 Minuten

Automatisieren Sie Amazon EC2 mit EventBridge

Sie können Amazon verwenden EventBridge , um Systemereignisse wie Probleme mit der Anwendungsverfügbarkeit oder Ressourcenänderungen zu automatisieren AWS-Services und automatisch darauf zu reagieren. Ereignisse im AWS Rahmen von Services werden nahezu EventBridge in Echtzeit zugestellt. Sie können Regeln erstellen, um anzugeben, an welchen Ereignissen Sie interessiert sind, und welche Aktionen auszuführen sind, wenn ein Ereignis mit einer Regel übereinstimmt. Die folgenden Aktionen können beispielsweise automatisch ausgelöst werden:

- Rufen Sie eine Funktion auf AWS Lambda
- Amazon EC2 Run Command aufrufen
- Weitergabe des Ereignisses an Amazon Kinesis Data Streams
- Aktivieren Sie eine AWS Step Functions Zustandsmaschine
- Benachrichtigen eines Amazon-SNS-Themas
- Benachrichtigen einer Amazon-SQS-Warteschlange

Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, wie Sie es EventBridge mit Amazon verwenden können EC2:

- Aktivieren Sie eine Lambda-Funktion immer dann, wenn eine Instance in den Ausführungsstatus übergeht.
- Benachrichtigen Sie ein Amazon-SNS-Thema, wenn ein Amazon-EBS-Volume erstellt oder geändert wird.
- Senden Sie mit Amazon EC2 Run Command einen Befehl an eine oder mehrere EC2 Amazon-Instances, wenn ein bestimmtes Ereignis in einem anderen AWS Service eintritt.

Weitere Informationen finden Sie im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

EC2 Amazon-Ereignistypen

Amazon EC2 unterstützt die folgenden Ereignistypen:

- EC2 Änderung des AMI-Status
- EC2 Benachrichtigung über Statusänderung beim Schnellstart
- EC2 Flottenfehler
- EC2 Informationen zur Flotte
- EC2 Änderung der Flotteninstanz
- EC2 Änderung der Fleet Spot-Instance anfordern
- EC2 Änderung des Flottenstatus
- EC2 Empfehlung zur Neugewichtung der Instanz
- EC2 Benachrichtigung über eine Änderung des Instanzstatus
- EC2 Flottenfehler erkennen
- EC2 Flotteninformationen finden
- EC2 Änderung der Spot-Flotteninstanz
- EC2 Änderung der Spot-Instance-Anfrage für Spot-Flotten
- EC2 Änderung des Status der Spot-Flotte
- EC2 Warnung vor einer Unterbrechung der Spot-Instance
- EC2 Erfüllung von Spot-Instance-Anfragen
- EC2 Benachrichtigung über unzureichende ODCR-Auslastung

Informationen zu den von Amazon EBS unterstützten Ereignistypen finden Sie unter Amazon EventBridge for Amazon EBS.

EC2 Amazon-API-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail

Die EC2 Amazon-API ist in einen Service integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der von einem Benutzer, einer Rolle oder einem ausgeführten Aktionen bereitstellt AWS-Service. CloudTrail erfasst alle EC2 Amazon-API-Aufrufe als Ereignisse. Die erfassten Aufrufe umfassen von der Konsole ausgeführte Aufrufe. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie feststellen CloudTrail, welche Anfrage an die EC2 Amazon-API gestellt wurde, von welcher IP-Adresse aus die Anfrage gestellt wurde, und wann sie gestellt wurde.

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anfrage mit Anmeldeinformationen des Root-Benutzers oder des Benutzers gestellt wurde.

- Die Anforderung wurde im Namen eines IAM-Identity-Center-Benutzers erstellt.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anforderung aus einem anderen AWS-Service gesendet wurde.

CloudTrail ist in Ihrem aktiv AWS-Konto , wenn Sie das Konto erstellen, und Sie haben automatisch Zugriff auf den CloudTrail Eventverlauf. Der CloudTrail Ereignisverlauf bietet eine einsehbare, durchsuchbare, herunterladbare und unveränderliche Aufzeichnung der aufgezeichneten Verwaltungsereignisse der letzten 90 Tage in einem. AWS-Region Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter Arbeiten mit dem CloudTrail Ereignisverlauf. Für die Anzeige des Eventverlaufs CloudTrail fallen keine Gebühren an.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in AWS-Konto den letzten 90 Tagen erstellen Sie einen Trail- oder CloudTrailLake-Event-Datenspeicher.

CloudTrail Pfade

Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Alle mit dem erstellten Pfade AWS Management Console sind regionsübergreifend. Sie können mithilfe von AWS CLI einen Einzel-Region- oder einen Multi-Region-Trail erstellen. Es wird empfohlen, einen Trail mit mehreren Regionen zu erstellen, da Sie alle Aktivitäten AWS-Regionen in Ihrem Konto erfassen. Wenn Sie einen Einzel-Region-Trail erstellen, können Sie nur die Ereignisse anzeigen, die im AWS-Region des Trails protokolliert wurden. Weitere Informationen zu Trails finden Sie unter Erstellen eines Trails für Ihr AWS-Konto und Erstellen eines Trails für eine Organisation im AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch.

Sie können eine Kopie Ihrer laufenden Verwaltungsereignisse kostenlos an Ihren Amazon S3 S3-Bucket senden, CloudTrail indem Sie einen Trail erstellen. Es fallen jedoch Amazon S3 S3-Speichergebühren an. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter AWS CloudTrail Preise. Informationen zu Amazon-S3-Preisen finden Sie unter Amazon S3 – Preise.

CloudTrail Datenspeicher für Ereignisse in Lake

CloudTrail Mit Lake können Sie SQL-basierte Abfragen für Ihre Ereignisse ausführen. CloudTrail Lake konvertiert bestehende Ereignisse im zeilenbasierten JSON-Format in das Apache ORC-Format. ORC ist ein spaltenförmiges Speicherformat, das für den schnellen Abruf von Daten optimiert ist. Die Ereignisse werden in Ereignisdatenspeichern zusammengefasst, bei denen es sich um unveränderliche Sammlungen von Ereignissen handelt, die auf Kriterien basieren, die

Sie mit Hilfe von erweiterten Ereignisselektoren auswählen. Die Selektoren, die Sie auf einen Ereignisdatenspeicher anwenden, steuern, welche Ereignisse bestehen bleiben und für Sie zur Abfrage verfügbar sind. Weitere Informationen zu CloudTrail Lake finden Sie unter Arbeiten mit AWS CloudTrail Lake im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

CloudTrail Für das Speichern und Abfragen von Ereignisdaten in Lake fallen Kosten an. Beim Erstellen eines Ereignisdatenspeichers wählen Sie die Preisoption aus, die für den Ereignisdatenspeicher genutzt werden soll. Die Preisoption bestimmt die Kosten für die Erfassung und Speicherung von Ereignissen sowie die standardmäßige und maximale Aufbewahrungsdauer für den Ereignisdatenspeicher. Weitere Informationen zur CloudTrail Preisgestaltung finden Sie unter AWS CloudTrail Preise.

EC2 Amazon-API-Verwaltungsereignisse in CloudTrail

Verwaltungsereignisse bieten Informationen über Verwaltungsvorgänge, die an Ressourcen in Ihrem ausgeführt werden AWS-Konto. Sie werden auch als Vorgänge auf Steuerebene bezeichnet. CloudTrail Protokolliert standardmäßig Verwaltungsereignisse.

Alle EC2 Amazon-API-Aktionen werden als Verwaltungsereignisse protokolliert. Eine Liste der API-Aktionen, bei denen angemeldet ist CloudTrail, finden Sie in der Amazon EC2 API-Referenz. Zum Beispiel Aufrufe an RunInstances, DescribeInstances, und StopInstancesAktionen werden als Verwaltungsereignisse protokolliert.

Beispiele für EC2 Amazon-API-Ereignisse

Ein Ereignis stellt eine einzelne Anfrage aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über den angeforderten API-Vorgang, Datum und Uhrzeit des Vorgangs, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass Ereignisse nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Der folgende Protokolldatensatz zeigt, dass ein Benutzer eine Instance beendet hat.


```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"1.03",
         "userIdentity":{
            "type":"Root",
            "principalId":"123456789012",
```

```
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:root",
            "accountId":"123456789012",
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName":"user"
         },
         "eventTime":"2016-05-20T08:27:45Z",
         "eventSource":"ec2.amazonaws.com",
         "eventName":"TerminateInstances",
         "awsRegion":"us-west-2",
         "sourceIPAddress":"198.51.100.1",
         "userAgent":"aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7botocore/1.4.1",
         "requestParameters":{
            "instancesSet":{
               "items":[{
                  "instanceId":"i-1a2b3c4d"
               }]
            }
         },
         "responseElements":{
            "instancesSet":{
               "items":[{
                  "instanceId":"i-1a2b3c4d",
                  "currentState":{
                     "code":32,
                     "name":"shutting-down"
                  },
                  "previousState":{
                     "code":16,
                     "name":"running"
                  }
               }]
            }
         },
         "requestID":"be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
         "eventID":"6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
         "eventType":"AwsApiCall",
         "recipientAccountId":"123456789012"
      }
   ]
}
```


Informationen zu CloudTrail Datensatzinhalten finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter CloudTrailDatensatzinhalte.

Mit EC2 Instance Connect hergestellte Verbindungen prüfen

Sie können AWS CloudTrail damit die Benutzer überprüfen, die sich mit EC2 Instance Connect mit Ihren Instances verbinden.

So überprüfen Sie die SSH-Aktivität über EC2 Instance Connect mithilfe der Konsole AWS CloudTrail

1. Öffnen Sie die CloudTrail Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/
2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der korrekten Region befinden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Event history (Ereignisverlauf) aus.
4. Wählen Sie für Filter Event source (Ereignisquelle), ec2-instance-connect.amazonaws.com aus.
5. (Optional) Wählen Sie für Time range (Zeitraum) einen Zeitraum aus.
6. Wählen Sie das Symbol Refresh events (Ereignisse aktualisieren) aus.
7. Auf der Seite werden die Ereignisse angezeigt, die dem entsprechen SendSSHPublicKeyAPI-Aufrufe. Erweitern Sie ein Ereignis mithilfe des Pfeils, um zusätzliche Details anzuzeigen, z. B. den Benutzernamen und den AWS Zugriffsschlüssel, mit denen die SSH-Verbindung hergestellt wurde, sowie die Quell-IP-Adresse.
8. Zum Anzeigen der vollständigen Ereignisinformationen im JSON-Format wählen Sie View event (Ereignis anzeigen). Das Feld requestParameters enthält die Ziel-Instance-ID, den Benutzernamen für das Betriebssystem und den öffentlichen Schlüssel, der zur Herstellung der SSH-Verbindung verwendet wurde.


```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "ABCDEFGONGNOMOOCB6XYTQEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::1234567890120:user/IAM-friendly-name",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "ABCDEFGUKZHNAW4OSN2AEXAMPLE",
        "userName": "IAM-friendly-name",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2018-09-21T21:37:58Z"}
        }
    },
    "eventTime": "2018-09-21T21:38:00Z",
    "eventSource": "ec2-instance-connect.amazonaws.com",
```

```
    "eventName": "SendSSHPublicKey ",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "123.456.789.012",
    "userAgent": "aws-cli/1.15.61 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.10.60",
    "requestParameters": {
        "instanceId": "i-0123456789EXAMPLE",
        "osUser": "ec2-user",
        "SSHKey": {
            "publicKey": "ssh-rsa ABCDEFGHIJKLMNO01234567890EXAMPLE"
        }
     },
    "responseElements": null,
    "requestID": "1a2s3d4f-bde6-11e8-a892-f7ec64543add",
    "eventID": "1a2w3d4r5-a88f-4e28-b3bf-30161f75be34",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "0987654321"
}
```

Wenn Sie Ihr AWS Konto so konfiguriert haben, dass CloudTrail Ereignisse in einem S3-Bucket erfasst werden, können Sie die Informationen programmgesteuert herunterladen und prüfen. Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter Abrufen und Anzeigen Ihrer CloudTrail Protokolldateien.

Überwachen Sie .NET- und SQL Server-Anwendungen mithilfe von CloudWatch Application Insights

CloudWatch Application Insights unterstützt Sie bei der Überwachung Ihrer .NET- und SQL Server-Anwendungen, die EC2 Amazon-Instances zusammen mit anderen AWS Anwendungsressourcen verwenden. Es identifiziert und richtet wichtige Messdaten, Protokolle und Alarme für Ihre Anwendungsressourcen und Ihren Technologie-Stack ein (z. B. Ihre Microsoft SQL Server-Datenbank, Web- (IIS) und Anwendungsserver, Betriebssysteme, Load Balancer und Warteschlangen). Es überwacht kontinuierlich die Metriken und Protokolle, um Anomalien und Fehler zu erkennen und zu korrelieren. Wenn Fehler und Anomalien erkannt werden, generiert Application Insights Ereignisse, anhand derer Sie Benachrichtigungen einrichten oder Maßnahmen ergreifen können. Um die Fehlersuche zu erleichtern, erstellt es automatisierte Dashboards für die erkannten Probleme, die korrelierte Metrikanomalien und Protokollfehler sowie zusätzliche Erkenntnisse enthalten, die Sie auf die mögliche Ursache hinweisen. Die automatisierten Dashboards helfen

Ihnen, schnell Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um Ihre Anwendungen funktionstüchtig zu halten und Auswirkungen auf die Endbenutzer Ihrer Anwendung zu vermeiden.

Informationen über erkannte Probleme:

- Eine kurze Zusammenfassung des Problems.
- Die Startzeit und das Datum des Problems.
- Der Schweregrad des Problems: High/Medium/Low
- Der Status des erkannten Problems: in Bearbeitung/gelöst.
- Einblicke: Automatisch generierte Erkenntnisse über das erkannte Problem und die mögliche Hauptursache.
- Feedback zu Erkenntnissen: Feedback, das Sie zur Nützlichkeit der mit CloudWatch Application Insights für .NET und SQL Server generierten Erkenntnisse gegeben haben
- Verwandte Beobachtungen: Eine detaillierte Übersicht über die Metrikanomalien und Fehlerausschnitte relevanter Protokolle im Zusammenhang mit dem Problem über verschiedene Anwendungskomponenten hinweg.

Feedback

Sie können Feedback zu den automatisch generierten Erkenntnissen über erkannte Probleme geben, indem Sie sie als nützlich oder nicht nützlich einstufen. Ihr Feedback zu den Erkenntnissen sowie Ihre Anwendungsdiagnose (Metrikanomalien und Protokollausnahmen) werden genutzt, um die zukünftige Erkennung ähnlicher Probleme zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie in der CloudWatchApplication Insights-Dokumentation im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Verfolgen Sie Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents für Amazon EC2

Wenn Sie Ihre erstellen AWS-Konto, können Sie mit dem kostenlosen Kontingent EC2 AWS kostenlos mit Amazon beginnen. Ihre Vorteile des kostenlosen Kontingents sind unterschiedlich, je nachdem, ob Sie Ihr Konto vor dem 15. Juli 2025 oder am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie im AWS Billing Benutzerhandbuch unter Entdecken Sie AWS Dienste mit AWS kostenlosem Kontingent.

Vorteile des kostenlosen Nutzungskontingents vor und nach dem 15. Juli 2025

In der folgenden Tabelle werden Ihre Vorteile des kostenlosen Kontingents auf der Grundlage Ihres AWS-Konto Erstellungsdatums verglichen:

Vorteil des kostenlosen Nutzungskontingents	Konto wurde vor dem 15. Juli 2025 erstellt	Konto, das am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt wurde
Instance-Typen, die als „Kostenloses Kontingent“ eingestuft	`t2.micro`, `t3.micro`	`t3.micro`, `t3.small`, `t4g.micro` , `t4g.small` , `c7i-flex.large` , `m7i-flex.large`
AMIs als „Kostenloses Kontingent berechtigt“ gekennzeichnet	Suchen Sie nach, ob das kostenlose Kontingent als berechtigt AMIs markiert ist.	Suchen Sie nach, ob das kostenlose Kontingent als berechtigt AMIs markiert ist.
Nutzungsbeschränkung	Beschränkt auf Nutzungslimits, nach deren Ablauf Ihnen pay-as-you-go Tarife in Rechnung gestellt werden.	Sie erhalten ein Anmeldeguthaben in Höhe von 100 USD und verdienen Sie bis zu 100 USD an zusätzlichem Guthaben.
Dauer des kostenlosen Kontingents	Ihr kostenloses Kontingent gilt für 12 Monate ab dem Datum, an dem Sie Ihr Konto erstellen. Wenn Sie während dieser Zeit Ihr Nutzungslimit für das kostenlose Kontingent überschreiten, werden Ihnen pay-as-you-go Tarife in Rechnung gestellt.	Ihr kostenloses Kontingent gilt für 6 Monate ab dem Datum, an dem Sie Ihr Konto erstellt haben, oder ab dem Zeitpunkt , an dem Ihr Guthaben aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Sie können Ihr Limit für das kostenlose Kontingent nicht überschreiten.

Um die Instance-Typen aufzulisten, für die ein kostenloses Kontingent in Frage kommt

Verwenden Sie den describe-instance-typesBefehl mit dem `free-tier-eligible` Filter.

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=free-tier-eligible,Values=true \
    --query "InstanceTypes[*].[InstanceType]" \
    --output text | sort
```

Um diejenigen aufzulisten AMIs , die für das kostenlose Kontingent in Frage kommen

Verwenden Sie den Befehl describe-images mit dem `free-tier-eligible` Filter.

```
aws ec2 describe-images \
    --filters Name=free-tier-eligible,Values=true \
    --query "Images[*].[ImageId]" \
    --output text | sort
```

Verfolgen Sie die Nutzung des kostenlosen Kontingents für Konten, die vor dem 15. Juli 2025 erstellt wurden

> **Note**
>
> Dieser Abschnitt gilt nur für Nutzer des kostenlosen Kontingents, die AWS-Konten vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben. Wenn Sie Ihr Konto am oder nach dem 15. Juli 2025 erstellt haben, finden Sie im AWS Billing Benutzerhandbuch Informationen zur Nachverfolgung Ihrer Nutzung des AWS kostenlosen Kontingents.

Wenn Sie Ihr Konto vor dem 15. Juli 2025 erstellt haben, können EC2 Sie Amazon kostenlos nutzen, wenn Sie seit weniger als 12 Monaten AWS Kunde sind und die Kostenloses AWS-Kontingent Nutzungslimits einhalten. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents nachverfolgen, um Überraschungen bei der Rechnungsstellung zu vermeiden. Wenn Sie die Limits des kostenlosen Kontingents überschreiten, fallen Standardgebühren an. pay-as-go Weitere Informationen finden Sie unter Kostenloses AWS-Kontingent.

> **Note**
>
> Wenn Sie seit mehr als 12 Monaten AWS Kunde sind, haben Sie keinen Anspruch mehr auf das kostenlose Kontingent und das Feld „EC2Kostenloses Kontingent“, das im folgenden Verfahren beschrieben wird, wird nicht angezeigt.

So können Sie Ihre Nutzung des kostenlosen Kontingents nachverfolgen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich EC2 Dashboard (Dashboard).
3. Suchen Sie das Feld „EC2 Kostenloses Kontingent“ (oben rechts).



4. Prüfen Sie im Feld EC2 Kostenloses Kontingent wie folgt, wie Sie das kostenlose Kontingent genutzt haben:

   - Beachten EC2 Sie unter „In Anspruch genommenes kostenloses Kontingent“ die folgenden Warnhinweise:
     - Prognose zum Monatsende – Diese Warnung gibt an, dass in diesem Monat Gebühren anfallen werden, wenn Sie Ihr derzeitiges Nutzungsmuster beibehalten.
     - Überschreitet das kostenlose Kontingent – Diese Warnung gibt an, dass Sie Ihr Limit für das kostenlose Kontingent überschritten haben und bereits Gebühren anfallen.

- Notieren Sie sich unter Nutzung des Angebots (monatlich) Ihre Nutzung von Linux-Instances, Windows-Instances und EBS-Speicher. Der Prozentsatz gibt an, wie viele der Limits Ihres kostenlosen Kontingents Sie in diesem Monat genutzt haben. Wenn Sie bei 100 % angelangt sind, fallen Gebühren für die weitere Nutzung an.

> **Note**
>
> Diese Informationen werden erst angezeigt, nachdem Sie eine Instance erstellt haben. Die Nutzungsinformationen werden jedoch nicht in Echtzeit aktualisiert, sondern dreimal täglich.

5. Um weitere Gebühren zu vermeiden, löschen Sie alle Ressourcen, für die entweder jetzt Gebühren anfallen oder für die Gebühren anfallen, wenn Sie Ihr Nutzungslimit für das kostenlose Kontingent überschreiten.

   - Eine Anleitung zum Löschen Ihrer Instance finden Sie unter EC2 Amazon-Instances beenden.
   - Um zu überprüfen, ob Sie über Ressourcen in anderen Regionen verfügen, für die möglicherweise Gebühren anfallen, wählen Sie im Feld EC2 Kostenloses Kontingent die Option Globale EC2 Ressourcen anzeigen aus, um die EC2 globale Ansicht zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen in allen Regionen mit Amazon EC2 Global View anzeigen.

6. Wählen Sie unten im Feld „EC2 Kostenloses Kontingent AWS-Services “ die Kostenloses AWS-Kontingent Option „Alle Angebote anzeigen“ aus, um Ihren Ressourcenverbrauch für alle Kostenloses AWS-Kontingent einzusehen. Weitere Informationen finden Sie unter Testen von Services mithilfe von Kostenloses AWS-Kontingent im Benutzerhandbuch zur AWS - Fakturierung.

Verstehen Sie Codes für Amazon EC2 in Abrechnungs- und Nutzungsberichten

Wenn Sie Amazon verwenden EC2, nehmen wir entsprechende Codes in Ihre AWS Abrechnungs- und Nutzungsberichte auf. Die Überprüfung dieser Codes hilft Ihnen dabei, Ihre Kosten und Nutzungsmuster für Amazon zu verstehen EC2. Die Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Ausgaben ist für die Optimierung Ihrer Kosten unerlässlich.

In den folgenden Tabellen werden die Codes für Amazon beschrieben EC2 , die in Ihren Abrechnungs- und Nutzungsberichten erscheinen. Eine Liste der in den Abrechnungs- und Nutzungsberichten verwendeten Regionalcodes finden Sie unter AWS Regionale Abrechnungscodes.

Abrechnungscodes für:

- Instances
- Bare Metal-Instances
- Dedicated Hosts
- Dedicated Instances
- EBS-Optimierung
- Kapazitätsreservierungen

Zugehörige Ressourcen

- the section called “Abrechnungs- und Kaufoptionen”
- the section called “Verstehen der AMI-Fakturierung”
- EC2 Amazon-Preisgestaltung

Instances

Code	Beschreibung	Einheiten
region-BoxUsage :*instance-type*	Die Laufzeit für On-Demand-Instances.	Stunden
region-HostBoxUsage :*instance-type*	Die Laufzeit für Instances auf Dedicated Hosts.	Stunden
region-SpotUsage :*instance-type*	Die Laufzeit für Spot-Instances.	Stunden

Bare Metal-Instances

Code	Beschreibung	Einheiten
region-BoxUsage : *instance-family* .metal	Die Laufzeit für Bare-Metal-On-Demand-Instances.	Stunden
region-HostBoxUsage : *instance-family* .metal	Die Laufzeit für Bare-Metal-Instances auf Dedicated Hosts.	Stunden
region-SpotUsage : *instance-family* .metal	Die Laufzeit für Bare-Metal-Spot-Instances.	Stunden

Dedicated Hosts

Code	Beschreibung	Einheiten
region-HostUsage :*host-type*	Die Zeit, zu der Dedicated Hosts bereitgestellt werden.	Stunden
region-ReservedHostUsage :*host-type*	Der Zeitpunkt, zu dem Reservierungen für Dedicated Hosts angewendet werden.	Stunden

Dedicated Instances

Code	Beschreibung	Einheiten
region-DedicatedUsage :*instance-type*	Die Laufzeit für Dedicated Instances.	Stunden + Gebühr pro Region

EBS-Optimierung

Code	Beschreibung	Einheiten
region-EBSOptimized :*instance-type*	Der Zeitpunkt, zu dem die EBS-Optimierung aktiviert ist.	Stunden

Kapazitätsreservierungen

Code	Beschreibung	Einheiten
region-Reservation :*instance-type*	Die reservierte Instance-Zeit für Kapazität sreservierungen.	Stunden
region-UnusedBox :*instance-type*	Die ungenutzte reservierte Instanzzeit für Kapazitätsreservierungen.	Stunden
region-DedicatedRes :*instance-type*	Die reservierte Instanzzeit für dedizierte Kapazitätsreservierungen.	Stunden
region-UnusedDed :*instance-type*	Die ungenutzte reservierte Instance-Zeit für Reservierungen mit dedizierten Kapazitäten.	Stunden

Probleme mit EC2 Amazon-Instances beheben

Die folgenden Verfahren und Tipps können Ihnen bei der Behebung von Problemen mit Ihren EC2 Amazon-Instances helfen.

Problembereiche

- Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben
- Probleme beim Stoppen von EC2 Amazon-Instances beheben
- Probleme mit der Kündigung von EC2 Amazon-Instances beheben
- Fehlerbehebung bei einer nicht erreichbaren Amazon-Instance EC2
- Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben
- Problembehandlung bei Amazon EC2 Linux-Instances mit fehlgeschlagenen Statusprüfungen
- Problembehandlung bei einer Amazon EC2 Linux-Instance, die von einem falschen Volume gestartet wird
- Probleme beim Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Amazon EC2 Windows-Instance beheben
- Probleme beim Starten EC2 von Amazon Windows-Instances beheben
- Probleme mit Amazon EC2 Windows-Instances beheben
- Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort für eine Amazon EC2 Windows-Instance zurück
- Behebung von Sysprep-Problemen mit Amazon Windows-Instances EC2
- Problembehebung einer beeinträchtigten Amazon EC2 Linux-Instance mithilfe von EC2 Rescue
- Problembehebung einer beeinträchtigten Amazon EC2 Windows-Instance mithilfe von EC2 Rescue
- EC2 Serielle Konsole für Instanzen
- Senden Sie einen Diagnose-Interrupt, um eine nicht erreichbare Amazon-Instance zu debuggen EC2

Probleme beim Starten Amazon EC2 Amazon-Instances beheben

Im Folgenden finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung, die Ihnen bei der Lösung von Problemen beim Starten einer EC2 Amazon-Instance helfen sollen.

Startprobleme

- Ungültiger Gerätename

- Instance-Limit überschritten
- Ungenügend Kapazität der Instance
- Die angefragte Konfiguration wird derzeit nicht unterstützt. Bitte überprüfen Sie die Dokumentation auf unterstützte Konfigurationen.
- Die Instance wird sofort beendet
- Unzureichende Berechtigungen
- Hohe CPU-Auslastung kurz nach dem Windows-Start (Nur Windows-Instances)

Ungültiger Gerätename

Beschreibung

Sie erhalten den `Invalid device name` *`device_name`*-Fehler, wenn Sie versuchen, eine neue Instance zu starten.

Ursache

Wenn Sie diesen Fehler erhalten, wenn Sie versuchen, eine Instance zu starten, hat der in der Anfrage für ein oder mehrere Volumes angegebene Gerätename einen ungültigen Gerätenamen. Mögliche Gründe hierfür sind:

- Der Gerätename wird möglicherweise vom ausgewählten AMI verwendet.
- Der Gerätename ist möglicherweise für Root-Volumes reserviert.
- Der Gerätename wird in der Anforderung möglicherweise für ein anderes Volume verwendet.
- Der Gerätename ist möglicherweise für das Betriebssystem nicht gültig.

Lösung

So beheben Sie das Problem:

- Stellen Sie sicher, dass der Gerätename nicht in dem ausgewählten AMI verwendet wird. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Gerätename anzuzeigen, die vom AMI verwendet werden.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami-0abcdef1234567890 --query
 'Images[*].BlockDeviceMappings[].DeviceName'
```

- Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Gerätenamen verwenden, der für Root-Volumes reserviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verfügbare Gerätenamen.
- Stellen Sie sicher, dass jedes in Ihrer Anfrage angegebene Volume einen eindeutigen Gerätenamen hat.
- Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen angegebenen Gerätenamen das richtige Format haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verfügbare Gerätenamen.

Instance-Limit überschritten

Beschreibung

Die Fehlermeldung `InstanceLimitExceeded` wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine neue Instance zu starten oder eine angehaltene Instance erneut zu starten.

Ursache

Wenn beim Versuch, eine neue Instance zu starten oder eine angehaltene Instance erneut zu starten, die Fehlermeldung `InstanceLimitExceeded` angezeigt wird, haben Sie die maximal zulässige Anzahl von Instances erreicht, die Sie in einer Region starten können. Wenn Sie Ihr AWS Konto erstellen, legen wir Standardlimits für die Anzahl der Instances fest, die Sie pro Region ausführen können.

Lösung

Sie können eine Erhöhung des Instance-Limits für die jeweilige Region anfordern. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Servicekontingente.

Ungenügend Kapazität der Instance

Beschreibung

Die Fehlermeldung `InsufficientInstanceCapacity` wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine neue Instance zu starten oder eine angehaltene Instance erneut zu starten.

Ursache

Wenn bei dem Versuch, eine Instance zu starten oder eine angehaltene Instance erneut zu starten, diese Fehlermeldung angezeigt wird, verfügt AWS aktuell nicht über genügend On-Demand-Kapazität, um Ihre Anforderung zu erfüllen.

Lösung

Versuchen Sie, das Problem wie folgt zu beheben:

- Warten Sie einige Minuten und senden Sie Ihre Anfrage erneut. Die Kapazität kann häufig schwanken.
- Senden Sie eine neue Anfrage mit einer geringeren Anzahl von Instances. Wenn Sie z. B. eine einzelne Anfrage zum Starten von 15 Instances senden möchten, versuchen Sie stattdessen, 3 Anfragen für 5 Instances oder 15 Anfragen für 1 Instance zu erstellen.
- Wenn Sie eine Instance starten, senden Sie eine neue Anfrage ohne Angabe einer Availability Zone.
- Wenn Sie eine Instance starten, senden Sie eine neue Anfrage unter Verwendung eines anderen Instance-Typs (die Größe können Sie später anpassen). Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps.
- Wenn Sie Instances in einer Cluster Placement-Gruppe starten, kann es zu einem Fehler wegen unzureichender Kapazität kommen.

Die angefragte Konfiguration wird derzeit nicht unterstützt. Bitte überprüfen Sie die Dokumentation auf unterstützte Konfigurationen.

Beschreibung

Die Fehlermeldung `Unsupported` wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine neue Instance zu starten, da die Instance-Konfiguration nicht unterstützt wird.

Ursache

Die Fehlermeldung enthält zusätzliche Details. Beispielsweise wird ein Instance-Typ oder eine Instance-Kaufoption in der angegebenen Region oder Availability Zone möglicherweise nicht unterstützt.

Lösung

Versuchen Sie es mit einer anderen Instance-Konfiguration. Informationen zum Suchen nach einem Instance-Typ, der Ihren Anforderungen entspricht, finden Sie unter Finden Sie einen EC2 Amazon-Instance-Typ.

Die Instance wird sofort beendet

Beschreibung

Ihre Instance wechselt vom Status `pending` in den Status `terminated`.

Ursache

Nachfolgend sind einige Gründe genannt, warum eine Instance sofort beendet werden kann:

- Sie haben Ihre EBS-Volumenlimits überschritten. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon EBS-Volumenlimits für Amazon-Instances EC2 .
- Ein EBS-Snapshot ist beschädigt.
- Das EBS-Stamm-Volume ist verschlüsselt und Sie sind nicht berechtigt, auf den Verschlüsselung zur Entschlüsselung zuzugreifen.
- Ein Snapshot, der in der Blockgerätezuordnung für das AMI angegeben ist, ist verschlüsselt, und Sie haben keine Berechtigungen für den Zugriff auf den Verschlüsselung für die Entschlüsselung oder Sie haben keinen Zugriff auf den Verschlüsselung für die Verschlüsselung der wiederhergestellten Volumes.
- Dem Instance Store-Backed AMI, das Sie zum Starten der Instance verwendet haben, fehlt eine erforderliche Komponente (eine image.part.xx-Datei).

Um weitere Informationen zu erhalten, fordern Sie mit einer der folgenden Methoden den Beendigungsgrund an.

Um den Kündigungsgrund über die EC2 Amazon-Konsole zu ermitteln

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die Instance aus.
3. Suchen Sie auf der ersten Registerkarte neben Grund für den Zustandsübergang nach dem Grund.

Um den Grund für die Kündigung zu ermitteln, verwenden Sie AWS CLI

1. Führen Sie den Befehl describe-instances aus und geben Sie die Instance-ID an.

```
aws ec2 describe-instances --instance-id i-1234567890abcdef0
```

2. Sehen Sie sich die von dem Befehl zurückgegebene JSON-Antwort an und notieren Sie die Werte im `StateReason`-Antwortelement.

   Der folgende Codeblock zeigt ein Beispiel für ein `StateReason`-Antwortelement.

```
"StateReason": {
  "Message": "Client.VolumeLimitExceeded: Volume limit exceeded",
  "Code": "Server.InternalError"
},
```

Um den Kündigungsgrund zu ermitteln, verwenden Sie AWS CloudTrail

Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch unter Ereignisse mit CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen.

Lösung

Führen Sie abhängig von dem notierten Beendigungsgrund eine der folgenden Aktionen aus:

- **`Client.VolumeLimitExceeded: Volume limit exceeded`** — Löschen Sie nicht verwendete Volumes. Sie können einen Antrag zum Erhöhen Ihres Volume-Limits absenden.
- **`Client.InternalError: Client error on launch`**— Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die zum Entschlüsseln und Verschlüsseln AWS KMS keys verwendeten Volumes verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Schlüsselrichtlinien in AWS KMS im Entwicklerhandbuch für AWS Key Management Service .

Unzureichende Berechtigungen

Beschreibung

Sie erhalten den `"errorMessage": "You are not authorized to perform this operation."`-Fehler, wenn Sie versuchen, eine neue Instance zu starten, und der Startvorgang ist nicht erfolgreich.

Ursache

Falls beim Versuch, eine Instance zu starten, dieser Fehler auftritt, verfügen Sie nicht über die erforderlichen IAM-Berechtigungen, um die Instance zu starten.

Mögliche fehlende Berechtigungen:

- `ec2:RunInstances`
- `iam:PassRole`

Unter Umständen sind auch noch weitere Berechtigungen erforderlich. Die Liste der Berechtigungen, die zum Starten einer Instance erforderlich sind, finden Sie in den exemplarischen IAM-Richtlinien unter Beispiel: Verwenden Sie den EC2 Launch-Instance-Assistenten und Instanzen starten (RunInstances).

Lösung

So beheben Sie das Problem:

- Wenn Sie Anforderungen als IAM-Benutzer erstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen:
  - `ec2:RunInstances` mit einer Platzhalterressource ("*")
  - `iam:PassRole` mit der Ressource entsprechend dem ARN der Rolle (z. B. `arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName`)
- Sollten Sie nicht über die oben genannten Berechtigungen verfügen, bearbeiten Sie die IAM-Richtlinie, die der IAM-Rolle oder dem IAM-Benutzer zugeordnet ist, um die fehlenden erforderlichen Berechtigungen hinzuzufügen.

Falls Ihr Problem dadurch nicht behoben wird und Sie weiterhin einen Fehler beim Starten erhalten, können Sie die im Fehler enthaltene Autorisierungsfehlermeldung decodieren. Die decodierte Meldung enthält die Berechtigungen, die in der IAM-Richtlinie fehlen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie dekodiere ich eine Meldung über einen Autorisierungsfehler, nachdem ich beim Start einer Instance einen EC2 Fehler UnauthorizedOperation "" erhalte?

Hohe CPU-Auslastung kurz nach dem Windows-Start (Nur Windows-Instances)

> **Note**
>
> Dieser Tipp zur Fehlerbehebung gilt nur für Windows-Instances.

Wenn Sie für Windows Update die Option Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen (Standardeinstellung für Instances) auswählen, kann diese Überprüfung auf Updates zwischen 50 % und 99 % der CPU-Ressourcen in der Instance beanspruchen. Wenn dieser CPU-Verbrauch Probleme für Ihre Anwendungen verursacht, können Sie die Windows Update-Einstellungen in der Systemsteuerung manuell ändern oder Sie können das folgende Skript im EC2 Amazon-Benutzerdatenfeld verwenden:

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v
 AUOptions /t REG_DWORD /d 3 /f net stop wuauserv net start wuauserv
```

Wenn Sie dieses Script ausführen, geben Sie einen Wert für die Option „/d“ an. Der Standardwert ist 3. Die folgenden Werte sind möglich:

1. Nie nach Updates suchen
2. Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen
3. Updates herunterladen, aber Installation manuell durchführen
4. Updates automatisch installieren

Nachdem Sie die Benutzerdaten für Ihre Instance geändert haben, können Sie die Instance ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführen von Befehlen auf Ihrer Windows-Instance beim Start.

Probleme beim Stoppen von EC2 Amazon-Instances beheben

Wenn Sie Ihre Amazon-EBS-gestützte Instance angehalten haben und sie im Status `stopping` hängen bleibt, hängt das Problem möglicherweise mit dem zugrunde liegenden Host-Computer vor.

Um dieses Problem zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Erzwungenes Anhalten der Instance

   Verwenden Sie die EC2 Amazon-Konsole oder die AWS CLI , um das Stoppen der Instance zu erzwingen. Die Schritte finden Sie in Erzwingung des Stopps einer Instance.

   Die Instance versucht zunächst, ein ordnungsgemäßes Herunterfahren durchzuführen, was das Leeren von Dateisystem-Caches und Metadaten beinhaltet (Sie können das ordnungsgemäße Herunterfahren jedoch optional umgehen). Wenn das ordnungsgemäße Herunterfahren nicht

innerhalb des Timeout-Zeitraums abgeschlossen werden kann, wird die Instance gewaltsam heruntergefahren, ohne die Dateisystem-Caches und Metadaten zu leeren.

2. Nach dem erzwungenen Anhalten

   Führen Sie Verfahren zur Überprüfung und Reparatur des Dateisystems durch.

   > **Important**
   >
   > Die Durchführung dieser Verfahren ist von entscheidender Bedeutung, da ein erzwungenes Anhalten das Leeren von Dateisystemcaches und Metadaten verhindert.

3. Wenn das erzwungene Anhalten fehlschlägt

   Wenn die Instance nach 10 Minuten nicht angehalten wurde, gehen Sie wie folgt vor:

   a. Stellen Sie eine Hilfeanfrage an AWS re:Post. Um schneller eine Lösung zu erhalten, geben Sie die Instance-ID dabei an und beschreiben Sie die Schritte, die Sie unternommen haben.
   b. Wenn Sie einen Supportplan haben, können Sie auch einen technischen Support-Fall im Support Center erstellen.
   c. Während Sie auf Unterstützung warten, können Sie bei Bedarf eine Ersatz-Instance erstellen. Die Schritte finden Sie in (Optional) Eine Ersatz-Instance erstellen.

Während sich eine Instance im Status `stopping` oder einem anderen Status außer `running` befindet, entstehen keine Kosten für die Instance-Nutzung. Ihnen wird die Instance-Nutzung nur in Rechnung gestellt, wenn sich eine Instance im `running`-Status befindet.

Inhalt

- Erzwingung des Stopps einer Instance
- (Optional) Eine Ersatz-Instance erstellen

Erzwingung des Stopps einer Instance

Sie können das Beenden einer Instanz erzwingen. Wenn die Instance nach 10 Minuten nicht gestoppt wurde, posten Sie eine Hilfeanforderung im AWS re:Post. Um schneller eine Lösung zu erhalten, geben Sie die Instance-ID dabei an und beschreiben Sie die Schritte, die Sie unternommen haben. Wenn Sie einen Supportplan haben, können Sie auch einen technischen Support-Fall im Support Center erstellen.

> **Note**
>
> Mithilfe der Konsole können Sie das Beenden einer Instance erzwingen, solange sich die Instance nur im `stopping` Status befindet. Mithilfe der AWS CLI können Sie das Beenden einer Instance erzwingen, solange sich die Instance im `stopping` Status `pendingrunning`, oder befindet.

Console

Um das Stoppen einer Instanz zu erzwingen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die hängen gebliebene Instance aus.
3. Wählen Sie Instance-Status und Instance-Stopp erzwingen.

   Beachten Sie, dass Force stop instance (Anhalten der Instance erzwingen) nur dann in der Konsole verfügbar ist, wenn sich Ihre Instance im Zustand `stopping` befindet. Wenn sich Ihre Instance in einem anderen Status befindet (außer `shutting-down` und`terminated`), können Sie den verwenden, AWS CLI um das Stoppen Ihrer Instance zu erzwingen.
4. (Optional) Um das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems während des erzwungenen Stopps zu umgehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Betriebssystem-Shutdown überspringen.
5. Wählen Sie „Stopp erzwingen“.

AWS CLI

Um das Stoppen einer Instanz zu erzwingen

Verwenden Sie den Befehl stop-instances mit der `--force` Option.

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --force
```

Fügen Sie die Option hinzu, um das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems während des erzwungenen Stopps zu umgehen. `--skip-os-shutdown`

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --force \
    --skip-os-shutdown
```

PowerShell

Um das Stoppen einer Instanz zu erzwingen

Verwenden Sie das Stop-EC2InstanceCmdlet und setzen `-Enforce` Sie es auf. `true`

```
Stop-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Enforce $true
```

Um das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems während des erzwungenen Stopps zu umgehen, fügen Sie Folgendes ein. `-SkipOsShutdown $true`

```
Stop-EC2Instance `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Enforce $true `
    -SkipOsShutdown $true
```

(Optional) Eine Ersatz-Instance erstellen

Während Sie auf Hilfe vom AWS re:Post oder vom Support-Center warten, können Sie eine Ersatz-Instance erstellen. Erstellen Sie eine AMI der hängengebliebenen Instance und starten Sie mit dem neuen AMI eine neue Instance.

> **Important**
>
> Sie können eine Ersatz-Instance erstellen, wenn die festgefahrene Instance nur Systemstatusprüfungen erstellt, da Instance-Statusprüfungen dazu führen, dass das AMI eine exakte Kopie des defekten Betriebssystems kopiert. Nachdem Sie die Statusmeldung bestätigt haben, erstellen Sie das AMI und starten Sie eine neue Instance mit dem neuen AMI.

Console

Um eine Ersatzinstanz zu erstellen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die hängen gebliebene Instance aus.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen), Image and templates (Image und Vorlagen), Create image (Image erstellen).
4. Gehen Sie auf der Seite Create image (Image erstellen) wie folgt vor:

   a. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das AMI ein.

   b. Löschen Sie die Reboot-Instance.

   c. Wählen Sie Create Image (Abbild erstellen) aus.

   Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ein AMI aus einer Instance erstellen”.
5. Starten Sie eine neue Instance über das AMI und überprüfen Sie, ob die neue Instance funktioniert.
6. Wählen Sie die hängen gebliebene Instance und anschließend Aktionen aus. Wählen Sie dann die Optionen Instance-Status und Instance beenden aus. Wenn die Instance auch beim Beenden hängen bleibt, erzwingt Amazon sie EC2 automatisch, innerhalb weniger Stunden zu beenden.

Wenn Sie kein AMI auf der Instance wie in den vorherigen Schritten beschrieben erstellen können, richten Sie eine Ersatz-Instance wie folgt ein:

(Alternativ) Eine Ersatz-Instance mithilfe der Konsole erstellen

1. Wählen Sie die Instance und dann Description (Beschreibung), Block devices (Blockgeräte). Wählen Sie jedes Volume aus und notieren Sie sich seine Volume-ID. Machen Sie sich auch eine Notiz, welches Volume das Stamm-Volume ist.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus. Wählen Sie jedes einzelne Volume für die Instance aus und klicken Sie dann auf Actions und Create Snapshot.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Snapshots. Wählen Sie den Snapshot aus, den Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf Actions und Create Volume.

4. Starten Sie eine Instance mit demselben Betriebssystem wie die hängen gebliebene Instance. Notieren Sie sich die Volume-ID und den Gerätenamen des Stamm-Volumes.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus, wählen Sie die Instance, die Sie soeben gestartet haben, aus und klicken Sie auf Instance State (Instance-Status), Stop instance (Instance anhalten).
6. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann das Stamm-Volume der angehaltenen Instance aus. Klicken Sie auf Actions und Detach Volume.
7. Wählen Sie das Stamm-Volume aus, dass Sie von der hängen gebliebenen Instance erstellt haben. Klicken Sie auf Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anhängen) und hängen Sie es der neuen Instance als Stamm-Volume an (mit dem Gerätenamen, den Sie sich notiert haben). Fügen Sie der Instance ggf. weitere nicht Stamm-Volumes an.
8. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die Ersatz-Instance aus. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten). Überprüfen Sie, ob die Instance ausgeführt wird.
9. Wählen Sie die hängen gebliebene Instance und anschließend Instance-Status und Instance beenden (löschen) aus. Wenn die Instance auch beim Beenden hängen bleibt, erzwingt Amazon sie EC2 automatisch, innerhalb weniger Stunden zu beenden.

AWS CLI

Um eine Ersatz-Instance zu erstellen

1. Erstellen Sie mit dem Befehl create-image mit der Option ein AMI aus der festgefahrenen Instance. `--no-reboot`

```
aws ec2 create-image \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "my-replacement-ami" \
    --description "AMI for replacement instance" \
    --no-reboot
```

2. Starten Sie mit dem Befehl run-instances eine neue Instance aus dem AMI, das Sie gerade erstellt haben.
3. Überprüfen Sie, ob die neue Instance ausgeführt wird.
4. (Optional) Beenden Sie die festgefahrene Instance mit dem Befehl terminate-instances.

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um eine Ersatzinstanz zu erstellen

1. Erstellen Sie mit dem New-EC2ImageCmdlet ein AMI aus der festgefahrenen Instanz und setzen `-NoReboot` Sie es auf. `true`

```
New-EC2Image `
    -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
    -Name "my-replacement-ami" `
    -Description "AMI for replacement instance" `
    -NoReboot $true
```

2. Starten Sie mit dem New-EC2InstanceCmdlet eine neue Instance aus dem AMI, das Sie gerade erstellt haben.
3. Überprüfen Sie, ob die neue Instance ausgeführt wird.
4. (Optional) Beenden Sie die festgefahrene Instance mit dem Cmdlet Remove-EC2Instance.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Probleme mit der Kündigung von EC2 Amazon-Instances beheben

Das Herunterfahren oder Löschen Ihrer Instance wird als Instance-Beendigung bezeichnet. Die folgenden Informationen können Ihnen helfen, Probleme bei der Beendigung Ihrer Instance zu beheben.

Während sich die Instance nicht im Status `running` befindet, wird Ihnen keine zusätzlichen Instance-Nutzung berechnet. Mit anderen Worten, wenn Sie eine Instance beenden, fallen für diese Instance keine Gebühren mehr an, sobald sich ihr Status in `shutting-down` ändert.

Die Instance wird sofort beendet

Mehrere Probleme können dazu führen, dass Ihre Instance beim Start sofort beendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Die Instance wird sofort beendet.

Verzögertes Beenden einer Instance

Wenn Ihre Instance länger als ein paar Minuten im `shutting-down` Status verbleibt, kann das folgende Ursachen haben:

- Auf der Instanz werden Shutdown-Skripten ausgeführt.
- Es besteht ein Problem mit dem zugrunde liegenden Host-Computer.

Nach mehreren Stunden im `shutting-down` Bundesstaat EC2 behandelt Amazon die Instance als festgefahren und beendet sie gewaltsam.

Wenn die Instance nach mehreren Stunden nicht beendet wurde und es so aussieht, als ob sie beim Beenden hängen geblieben ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie eine Hilfeanfrage an AWS re:Post. Um schneller eine Lösung zu erhalten, geben Sie die Instance-ID dabei an und beschreiben Sie die Schritte, die Sie unternommen haben.
- Wenn Sie einen Supportplan haben, können Sie auch einen technischen Support-Fall im Support Center erstellen.

Fortdauernde Anzeige einer beendeten Instance

Nachdem Sie eine Instance beendet haben, bleibt sie kurze Zeit sichtbar, bevor sie gelöscht wird. Der Status wird als angezeig `terminated`. Wenn der Eintrag nach einigen Stunden nicht gelöscht wird, wenden Sie sich an den Support.

Fehler: Die Instance ist möglicherweise nicht beendet worden. Ändern Sie das disableApiTermination Instanzattribut "

Wenn Sie versuchen, eine Instance zu beenden, und die Fehlermeldung `The instance i-1234567890abcdef0 may not be terminated. Modify its 'disableApiTermination' instance attribute` angezeigt wird, bedeutet dies, dass für die Instance der Beendigungsschutz aktiviert wurde. Der Beendigungsschutz verhindert, dass die Instance versehentlich beenden wird.

Bevor Sie die Instance beenden können, müssen Sie den Beendigungsschutz deaktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie den Schutz vor Instance-Kündigung.

Instances automatisch gestartet oder beendet

Im Allgemeinen bedeuten die folgenden Verhaltensweisen, dass Sie Amazon EC2 Auto Scaling, EC2 Fleet oder Spot Fleet verwendet haben, um Ihre Computerressourcen automatisch auf der Grundlage der von Ihnen definierten Kriterien zu skalieren:

- Sie beenden eine Instance, und eine neue Instance wird automatisch gestartet.
- Sie starten eine Instance, und eine Ihrer Instances wird automatisch beendet.
- Sie halten eine Instance an, und sie wird beendet, worauf eine neue Instance automatisch gestartet wird.

Um Auto Scaling zu beenden, suchen Sie die Auto-Scaling-Gruppe oder die Flotte, welche die Instances startet, und setzen Sie ihre Kapazität entweder auf 0 oder löschen Sie sie.

Fehlerbehebung bei einer nicht erreichbaren Amazon-Instance EC2

Die folgenden Informationen können Ihnen bei der Behebung von Problemen mit unerreichbaren EC2 Amazon-Instances helfen. Sie können Screenshots erstellen oder auf die Konsolenausgabe zugreifen, um Probleme zu diagnostizieren und festzustellen, ob Sie Ihre Instance neu starten sollten. Bei nicht erreichbaren Windows-Instances überprüfen Sie die vom Service zurückgesendeten Screenshots zur Fehlerbehebung.

Inhalt

- Instance-Neustart
- Instance-Konsolenausgabe
- Aufnehmen eines Screenshots einer nicht erreichbaren Instance
- Häufig verwendete Screenshots zur Fehlerbehebung bei nicht erreichbaren Windows-Instances
- Wiederherstellung einer Instance beim Ausfall eines Host-Computers
- Die Instance wurde offline angezeigt und unerwartet neu gestartet

Instance-Neustart

Die Möglichkeit, Instances, die sonst unerreichbar sind, neu zu starten, ist sowohl für die Problembehebung als auch für die allgemeine Instance-Verwaltung nützlich.

So wie Sie einen Computer durch Drücken der Reset-Taste zurücksetzen können, können Sie EC2 Instances mithilfe der EC2 Amazon-Konsole, CLI oder API zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instance neu.

Instance-Konsolenausgabe

Die Konsolenausgabe ist ein nützliches Tool für die Problemdiagnose. Es ist besonders hilfreich zur Behebung von Problemen mit dem Kernel und der Servicekonfiguration, die dazu führen können, dass eine Instance beendet wird oder nicht mehr erreichbar ist, bevor ihr SSH-Daemon gestartet werden kann.

- Linux-Instances – Die Ausgabe der Instance-Konsole zeigt genau die Konsolenausgabe an, die normalerweise auf einem physischen Monitor angezeigt wird, der an einen Computer angeschlossen ist. Die Konsolenausgabe gibt gepufferte Informationen zurück, die kurz nach einem Instance-Übergangsstatus (Start, Stopp, Neustart und Abbruch) gepostet wurden. Die bereitgestellte Ausgabe wird nicht kontinuierlich aktualisiert, sondern nur wenn es besonders sinnvoll ist.
- Windows-Instances – Die Ausgabe der Instance-Konsole enthält die letzten drei Fehler im Systemereignisprotokoll.

Auf die Konsolenausgabe kann nur der Instance-Eigentümer zugreifen.

Sie können die neueste Ausgabe der seriellen Konsole während des Instance-Lebenszyklus abrufen. Diese Option wird nur auf Nitro-basierten Instances unterstützt.

Console

Abrufen der Konsoleausgabe

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Monitor and Troubleshoot (Überwachung und Fehlerbehebung), Get system log (Systemprotokoll abrufen).

AWS CLI

Abrufen der Konsoleausgabe

Verwenden Sie den get-console-output-Befehl.

```
aws ec2 get-console-output --instance-id i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Abrufen der Konsoleausgabe

Verwenden Sie das Get-EC2ConsoleOutputCmdlet.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Aufnehmen eines Screenshots einer nicht erreichbaren Instance

Wenn Sie Ihre Instance nicht erreichen können, können Sie einen Screenshot Ihrer Instance aufnehmen und ihn als Bild anzeigen. Das Image kann den Status der Instance sichtbar machen, und die Problembehebung kann schneller durchgeführt werden.

Sie können während der Ausführung oder nach dem Absturz einer Instance Screenshots erstellen. Das Image wird im JPG-Format erstellt und umfasst maximal 100 KB. Für den Screenshot fallen keine Datenübertragungskosten an.

Einschränkungen

Dieses Feature wird in folgenden Fällen nicht unterstützt:

- Bare-Metal-Instances (Instances des Typs `*.metal`)
- Die Instance verwendet einen NVIDIA-GRID-Treiber
- Instances, die von ARM-basierten Graviton-Prozessoren angetrieben werden
- Windows-Instanzen auf AWS Outposts
- Windows-Instanzen in AWS Local Zones

Regionsunterstützung

Diese Funktion ist in den folgenden Regionen nicht verfügbar:

- Asien-Pazifik (Thailand)
- Mexiko (Zentral)

- GovCloud Regionen

Console

So rufen Sie einen Screenshot einer Instance ab

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus.
3. Wählen Sie die Instance aus, für die Sie einen Screenshot aufnehmen möchten.
4. Wählen Sie Actions (Aktionen), Monitor and Troubleshoot (Überwachung und Fehlerbehebung), Get instance screenshot (Instance-Screenshot abrufen).
5. Wählen Sie Download (Herunterladen) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Image, um es herunterzuladen und zu speichern.

AWS CLI

So erstellen Sie einen Screenshot einer Instance

Verwenden Sie den get-console-screenshot-Befehl. Die Ausgabe ist base64-kodiert.

```
aws ec2 get-console-screenshot --instance-id i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

So erstellen Sie einen Screenshot einer Instance

Verwenden Sie das Get-EC2ConsoleScreenshotCmdlet. Die Ausgabe ist base64-kodiert.

```
Get-EC2ConsoleScreenshot -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Häufig verwendete Screenshots zur Fehlerbehebung bei nicht erreichbaren Windows-Instances

Die folgenden Informationen können Ihnen dabei helfen, Probleme in Zusammenhang mit unerreichbaren Windows-Instances zu beheben, indem Sie die Screenshots analysieren, die von dem Service zurückgegeben werden.

- Anmeldebildschirm (Strg+Alt+Entf)
- Wiederherstellungskonsolen-Bildschirm
- Windows-Start-Manager-Bildschirm
- Sysprep-Bildschirm
- Vorbereitungsbildschirm
- Windows Update-Bildschirm
- Chkdsk

Anmeldebildschirm (Strg+Alt+Entf)

Der Console Screenshot Service hat Folgendes zurückgegeben.





Wenn eine Instance bei der Anmeldung nicht mehr erreichbar ist, ist möglicherweise Ihre Netzwerkanbindung falsch konfiguriert oder es liegt ein Problem mit dem Windows-Remotedesktopdienst vor. Außerdem kann es vorkommen, dass eine Instance nicht mehr reagiert, wenn ein Prozess die CPU extrem stark auslastet.

Netzwerkkonfiguration

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um sicherzustellen AWS, dass Ihre Netzwerkkonfigurationen, Microsoft Windows und lokale (oder lokale) Netzwerkkonfigurationen den Zugriff auf die Instanz nicht blockieren.

AWS Netzwerkkonfiguration

Konfiguration	Überprüfen
Sicherheitsgruppenkonfiguration	Überprüfen Sie, ob Port 3389 für Ihre Sicherheitsgruppe offen ist. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zu der richtigen öffentlichen IP-Adresse hergestellt wird. Wenn die Instance mit keiner Elastic IP-Adresse verknüpft war, ändert sich die öffentliche IP-Adresse nach einem erneuten Start der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Der Remotedesktopdienst kann keine Verbindung zu dem Remotecomputer herstellen.
VPC-Konfiguration (Netzwerk ACLs)	Stellen Sie sicher, dass die Access Control List (ACL) für Ihre Amazon VPC den Zugriff nicht blockiert. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerk ACLs im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.
VPN-Konfiguration	Wenn Sie die Verbindung zu Ihrer VPC unter Verwendung einer Virtual Private Network (VPN) herstellen, überprüfen Sie die Anbindung des VPN-Tunnels. Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung bei AWS Client VPN: Probleme mit der Tunnelkonnektivität zu einer VPC.

Windows-Netzwerkkonfiguration

Konfiguration	Überprüfen
Windows-Firewall	Überprüfen Sie, ob die Windows-Firewall die Verbindung zu Ihrer Instance blockiert. Deaktivieren Sie die Windows-Firewall wie in Punkt 7 im Abschnitt zur Problembehandlung für Remotedesktopverbindungen unter Der

Konfiguration	Überprüfen
	Remotedesktopdienst kann keine Verbindung zu dem Remotecomputer herstellen beschrieben.
Erweiterte TCP/IP Konfiguration (Verwendung einer statischen IP)	Möglicherweise reagiert die Instance nicht, weil Sie eine statische IP-Adresse konfiguriert haben. Wenn Sie eine VPC haben, erstellen Sie eine Netzwerkschnittstelle und fügen diese der Instance an.

On-Premises- bzw. über die private Cloud eingerichtete Netzwerkkonfiguration

Überprüfen Sie, ob nicht die lokale Netzwerkkonfiguration den Zugriff blockiert. Versuchen Sie, eine Verbindung zu einer anderen Instance herzustellen, die sich in derselben VPC befindet wie die nicht erreichbare Instance. Wenn Sie auch nicht auf diese andere Instance zugreifen können, überprüfen Sie zusammen mit Ihrem Netzwerkadministrator, ob der Zugriff durch lokale Richtlinien beschränkt wird.

Probleme mit Remotedesktopdiensten

Wenn die Instance bei der Anmeldung nicht erreichbar ist, liegt möglicherweise dem Remotedesktopdienst (Remote Desktop Service, RDS) auf der Instance vor.

> **Tip**
>
> Sie können das `AWSSupport-TroubleshootRDP` Runbook verwenden, um verschiedene Einstellungen zu überprüfen und zu ändern, die sich auf RDP-Verbindungen (Remote Desktop Protocol) auswirken können. Weitere Informationen finden Sie unter `AWSSupport-TroubleshootRDP` in der Referenz zum AWS Systems Manager -Automation-Runbook.

Remotedesktopdienst-Konfiguration

Konfiguration	Überprüfen
RDS wird ausgeführt.	Überprüfen Sie, ob RDS auf der Instance ausgeführt wird. Stellen Sie unter Verwendung der Microsoft Management

Konfiguration	Überprüfen
	Console (MMC) mit dem Dienste-Snap-In (`services.msc`) eine Verbindung zu der Instance her. Überprüfen Sie in der Liste der Dienste, dass der Dienst Remotedesktopdienste den Status Wird ausgeführt trägt. wenn dies nicht der Fall ist, starten Sie den Dienst und legen Sie als Startup-Typ Automatisch fest. Wenn Sie auch über das Dienste-Snap-In keine Verbindung zu der Instance herstellen können, lösen Sie das Stamm-Volume von der Instance, nehmen Sie einen Snapshot des Volumes oder erstellen Sie anhand des Volumes ein AMI, weisen Sie dann das gelöste Stamm-Volume einer anderen Instance in derselben Availability Zone als sekundäres Volume zu und modifizieren Sie den Start-Registrierungsschlüssel. Wenn Sie fertig sind, binden Sie das Stamm-Volume wieder an die ursprüngliche Instance an.
RDS ist aktiviert.	Selbst wenn der Dienst gestartet wird, kann er deaktiviert sein. Trennen Sie das Stammvolume von der Instance, erstellen Sie einen Snapshot des Volumes oder erstellen Sie ein AMI daraus, fügen Sie das ursprüngliche Volume an eine andere Instance in derselben Availability Zone wie ein sekundäres Volume an und aktivieren Sie den Service, indem Sie den Terminalserver-Registrierungsschlüssel ändern, wie in Aktivieren Sie Remote Desktop auf einer EC2 Instance mit Remote-Registrierung beschrieben. Wenn Sie fertig sind, binden Sie das Stamm-Volume wieder an die ursprüngliche Instance an.

Hohe CPU-Auslastung

Überprüfen Sie mithilfe von Amazon die Metrik CPUUtilization (Maximum) auf Ihrer Instance CloudWatch. Wenn CPUUtilization (Maximum) eine hohe Zahl ist, warten Sie, bis die CPU ausfällt, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Eine hohe CPU-Auslastung kann die folgenden Ursachen haben:

- Windows Update

- Scan-Aktivität von Sicherheitssoftware
- Benutzerdefiniertes Startup-Script
- Aufgaben-Scheduler

Weitere Informationen finden Sie unter Get Statistics for a Specific Resource im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch. Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie unter Hohe CPU-Auslastung kurz nach dem Windows-Start (Nur Windows-Instances).

Wiederherstellungskonsolen-Bildschirm

Der Console Screenshot Service hat Folgendes zurückgegeben.





Wenn für `bootstatuspolicy` ein anderer Wert als `ignoreallfailures` festgelegt ist, besteht die Möglichkeit, dass das Betriebssystem beim Starten die Wiederherstellungskonsole startet und in diesem Zustand verbleibt. Führen Sie folgende Schritte durch, um die Konfiguration für `bootstatuspolicy` in `ignoreallfailures` zu ändern.

Standardmäßig AWS ist die von AMIs bereitgestellte Richtlinienkonfiguration für öffentliches Windows auf eingestellt`ignoreallfailures`.

1. Halten Sie die unerreichbare Instance an.
2. Erstellen Sie einen Snapshot des Stamm-Volumes. Das Stamm-Volume ist als an die Instance angefüg `/dev/sda1`.

Lösen Sie das Stamm-Volume von der nicht erreichbaren Instance, nehmen Sie einen Snapshot des Volumes oder erstellen Sie anhand des Volumes ein AMI und verbinden Sie es dann mit einer anderen Instance in derselben Availability Zone als sekundäres Volume.

> **Warning**
>
> Wenn Ihre temporäre Instance und die ursprüngliche Instance mit demselben AMI gestartet wurden, müssen Sie zusätzliche Schritte durchführen, da Sie sonst die ursprüngliche Instance nach der Wiederherstellung ihres Root-Volumes aufgrund einer Kollision der Festplattensignaturen nicht mehr booten können. Wenn Sie eine temporäre Instance mit demselben AMI erstellen müssen, um eine Kollision der Festplattensignaturen zu vermeiden, führen Sie die Schritte in Kollision der Festplattensignatur aus.
> Alternativ können Sie ein anderes AMI für die temporäre Instance verwenden. Wenn beispielsweise die Original-Instance ein AMI für Windows Server 2016 verwendet, starten Sie die temporäre Instance, indem Sie ein Windows-AMI für Windows Server 2019 verwenden.

3. Melden Sie sich an der Instance an und führen Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus, um die `bootstatuspolicy`-Konfiguration in `ignoreallfailures` zu ändern:

```
bcdedit /store Drive Letter:\boot\bcd /set {default} bootstatuspolicy
 ignoreallfailures
```

4. Hängen Sie das Volume wieder an die unerreichbare Instance an und starten Sie die Instance wieder.

Windows-Start-Manager-Bildschirm

Der Console Screenshot Service hat Folgendes zurückgegeben.





Im Betriebssystem ist ein schwerwiegender Fehler in der Systemdatei, and/or der Registrierung, aufgetreten. Wenn eine Instance auf diese Weise „einfriert“, sollten Sie sie aus einem möglichst neuen Sicherungs-AMI wiederherstellen oder eine Austausch-Instance starten. Wenn Sie noch auf Daten auf der Instance zugreifen müssen, lösen Sie alle Stamm-Volumes von der nicht erreichbaren Instance, nehmen Sie einen Snapshot dieser Volumes oder erstellen Sie anhand der Volumes AMIs und verbinden Sie sie dann mit einer anderen Instance in derselben Availability Zone als sekundäres Volume.

Sysprep-Bildschirm

Der Console Screenshot Service hat Folgendes zurückgegeben.





Dieser Bildschirm wird möglicherweise angezeigt, wenn Sie den EC2 Config Service nicht zum Aufrufen von Sysprep verwendet haben oder wenn das Betriebssystem während der Ausführung von Sysprep ausgefallen ist. Sie können das Passwort mit Rescue zurücksetzen. EC2 Andernfalls lesen Sie unter Erstellen Sie ein Amazon EC2 AMI mit Windows Sysprep weiter.

Vorbereitungsbildschirm

Der Console Screenshot Service hat Folgendes zurückgegeben.



Aktualisieren Sie den Instance Console Screenshot Service einige Male, um sicherzustellen, dass sich das Ringsymbol für die Fortschrittsanzeige dreht. Wenn sich das Ringsymbol dreht, warten Sie, bis das Betriebssystem gestartet ist. Sie können auch die Metrik CPUUtilization (Maximum) auf Ihrer Instance überprüfen, indem Sie Amazon verwenden CloudWatch , um festzustellen, ob das Betriebssystem aktiv ist. Wenn sich das Ringsymbol nicht dreht, ist die Instance möglicherweise während des Startvorgangs eingefroren. Starten Sie die Instance neu. Wenn sich das Problem nicht durch einen Neustart beheben lässt, sollten Sie die Instance aus einem möglichst neuen Sicherungs-

AMI wiederherstellen oder eine Austausch-Instance starten. Wenn Sie noch auf Daten in der Instance zugreifen müssen, lösen Sie das Stamm-Volume aus der nicht erreichbaren Instance und erstellen Sie einen Snapshot des Volumes oder erstellen Sie ein AMI aus dem Volume. Hängen Sie das Volume an eine andere Instance in derselben Availability Zone als sekundäres Volume an.

Windows Update-Bildschirm

Der Console Screenshot Service hat Folgendes zurückgegeben.

Der Windows Update-Prozess aktualisiert die Registrierung. Warten Sie bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Halten Sie die Instance nicht an und starten Sie sie nicht neu, da dies während einer Aktualisierung zu einer Datenbeschädigung führen kann.

> **Note**
>
> Der Windows Update-Prozess kann während der Aktualisierung Serverressourcen beanspruchen. Falls dieses Problem bei Ihnen häufiger auftritt, sollten Sie möglicherweise schnellere Instance-Typen bzw. schnellere EBS-Volumes verwenden.

Chkdsk

Der Console Screenshot Service hat Folgendes zurückgegeben.



Windows führt das System-Tool chkdsk über dem Laufwerk aus, um die Integrität des Dateisystems zu überprüfen und logische Fehler in dem Dateisystem zu beheben. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Wiederherstellung einer Instance beim Ausfall eines Host-Computers

Wenn ein nicht wiederherstellbarer Fehler mit der Hardware eines zugrunde liegenden Host-Computers vorliegt, kann AWS ein "Stop"-Ereignis für die Instance planen. Sie werden im Vorfeld per E-Mail über ein solches Ereignis informiert.

So stellen Sie eine Amazon EBS-gestützte Instance, die auf einem ausgefallen Host-Computer ausgeführt wird, wieder her

1. Sichern Sie alle wichtigen Daten auf Ihren Instance-Speicher-Volumes in Amazon EBS oder Amazon S3.
2. Halten Sie die Instance an.
3. Starten Sie die Instance.
4. Stellen Sie alle wichtigen Daten wieder her.

Weitere Informationen finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.

So stellen Sie eine Instance Store-Backupe Instance, die auf einem ausgefallen Host-Computer ausgeführt wird, wieder her

1. Erstellen Sie aus der Instance ein AMI.
2. Laden Sie das Image in Amazon S3 hoch.

3. Sichern Sie wichtige Daten in Amazon EBS oder Amazon S3.
4. Beenden Sie die Instance.
5. Starten Sie eine neue Instance aus dem AMI.
6. Stellen Sie alle wichtigen Daten auf der neuen Instance wieder her.

Die Instance wurde offline angezeigt und unerwartet neu gestartet

Wenn Ihre Instanz anscheinend offline war und dann unerwartet neu gestartet wurde, wurde sie möglicherweise automatisch wiederhergestellt. Dies passiert, wenn AWS erkannt wird, dass die Instanz aufgrund eines zugrunde liegenden Hardware- oder Softwareproblems nicht verfügbar ist und entweder eine vereinfachte automatische Wiederherstellung oder eine CloudWatch aktionsbasierte Wiederherstellung für die Instanz aktiviert ist.

Während des Wiederherstellungsprozesses wird AWS versucht, die Verfügbarkeit der Instanz wiederherzustellen, indem sie auf eine andere Hardware migriert wird. Informationen dazu, ob für Ihre Instance eine automatische Instance-Wiederherstellung stattgefunden hat, finden Sie unterÜberprüfen Sie, ob eine automatische Instanzwiederherstellung stattgefunden hat.

> **Note**
>
> Wenn Ihr Workload oder Ihre Anwendung nicht reagiert, überprüfen Sie, ob sie auf der Instance ausgeführt wird. Ist dies nicht der Fall, starten Sie es manuell. Um dieses Problem in future zu vermeiden, implementieren Sie einen Wiederherstellungsplan, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeitslast oder Anwendung nach der Wiederherstellung der Instanz ordnungsgemäß funktioniert.

Probleme beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance beheben

Die folgenden Informationen und häufigen Fehler können Ihnen bei der Fehlersuche für die Verbindung zu Ihrer Linux-Instance helfen.

Verbindungsprobleme

- Häufige Ursachen für Verbindungsprobleme

- Fehler beim Herstellen der Verbindung mit Ihrer Instance: „Connection timed out“
- Fehler: Schlüssel kann nicht geladen werden ... Erwartend: JEDER PRIVATE SCHLÜSSEL
- Fehler: Benutzerschlüssel wird vom Server nicht erkannt
- Fehler: Berechtigung verweigert oder Verbindung durch [instance] Port 22 geschlossen
- Fehler: Ungeschützte private Schlüsseldatei
- Fehler: Der private Schlüssel muss mit „-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----“ und mit „-----END RSA PRIVATE KEY-----“ enden
- Fehler: Die Überprüfung des Hostschlüssels ist fehlgeschlagen
- Fehler: Der Server lehnte unseren Schlüssel ab oder es sind keine unterstützten Authentifizierungsmethoden verfügbar.
- Die Instance ist nicht per Ping erreichbar.
- Fehler: Der Server hat die Netzwerkverbindung unerwartet geschlossen
- Fehler: Die Hostschlüsselvalidierung für EC2 Instance Connect ist fehlgeschlagen
- Mit Instance Connect kann keine Verbindung zur EC2 Ubuntu-Instanz hergestellt werden
- Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich eine Verbindung zu meiner Instance herstellen?

Häufige Ursachen für Verbindungsprobleme

Wir empfehlen, dass Sie mit der Behebung von Instance-Verbindungsproblemen beginnen, indem Sie sicherstellen, dass Sie die folgenden Aufgaben korrekt ausgeführt haben.

Überprüfen des Benutzernamens für Ihre Instance

Sie können mit dem Benutzernamen für Ihr Benutzerkonto oder dem Standardbenutzernamen für das AMI, das Sie zum Starten Ihrer Instance verwendet haben, eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen.

- Abrufen des Benutzernamens für Ihr Benutzerkonto ab.

  Weitere Informationen zum Erstellen eines Benutzerkontos finden Sie unter Systembenutzer auf Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance verwalten.
- Abrufen des Standardbenutzernamens für das AMI, das Sie zum Starten der Instance verwendet haben.

Zum Starten der Instance verwendetes AMI	Standardbenutzername
Amazon Linux	`ec2-user`
CentOS	`centos` oder `ec2-user`
Debian	`admin`
Fedora	`fedora` oder `ec2-user`
RHEL	`ec2-user` oder `root`
SUSE	`ec2-user` oder `root`
Ubuntu	`ubuntu`
Oracle	`ec2-user`
Bitnami	`bitnami`
Rocky Linux	`rocky`
Sonstige	Wenden Sie sich an den AMI-Anbieter

Überprüfen Sie, ob Ihre Sicherheitsgruppenregeln Datenverkehr zulassen.

Stellen Sie sicher, dass die mit Ihrer Instance verknüpfte Sicherheitsgruppe eingehenden SSH-Datenverkehr von Ihrer IP-Adresse zulässt. Die standardmäßige Sicherheitsgruppe für die VPC lässt keinen eingehenden SSH-Datenverkehr zu. Die über den Launch Instance Wizard erstellte Sicherheitsgruppe lässt eingehenden SSH-Datenverkehr standardmäßig zu. Schritte zum Hinzufügen einer Regel für eingehenden SSH-Datenverkehr zu Ihrer Linux-Instance finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus. Schritte zur Überprüfung finden Sie unter Fehler beim Herstellen der Verbindung mit Ihrer Instance: „Connection timed out“.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance bereit ist.

Wenn Sie die Instance starten, kann es einige Minuten dauern, bis die Instance bereit ist, Verbindungen zu akzeptieren. Überprüfen Sie Ihre Instance, um sicherzustellen, dass sie ausgeführt wird und ihre Statusüberprüfungen bestanden hat.

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie anschließend Ihre Instance aus.
3. Überprüfen Sie Folgendes:
   a. Stellen Sie in der Spalte Instance state (Instance-Status) sicher, dass sich Ihre Instance im `running`-Status befindet.
   b. Vergewissern Sie sich in der Spalte Statuscheck, dass Ihre Instance alle Statusprüfungen bestanden hat.

Sicherstellen, dass alle Voraussetzungen zum Herstellen einer Verbindung erfüllt sind

Stellen Sie sicher, dass Sie über alle Informationen verfügen, die Sie für die Verbindung benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH.

Herstellen einer Verbindung von Linux oder macOS X

Wenn es sich bei Ihrem lokalen Computer-Betriebssystem um Linux oder macOS X handelt, lesen Sie das Folgende für die spezifischen Voraussetzungen, um eine Verbindung zu einer Linux-Instance herzustellen:

- SSH-Client
- EC2 Instanz Connect
- AWS Systems Manager Sitzungsmanager

Herstellen einer Verbindung über Windows

Wenn es sich bei Ihrem lokalen Computer-Betriebssystem um Windows handelt, lesen Sie das Folgende für die spezifischen Voraussetzungen, um eine Verbindung zu einer Linux-Instance herzustellen:

- OpenSSH
- PuTTY
- AWS Systems Manager Sitzungsmanager
- Windows-Subsystem für Linux

Prüfen Sie, ob es sich bei der Instance um eine verwaltete Instance handelt

Benutzerinitiierte Verbindungen zu verwalteten Instances sind nicht erlaubt. Um festzustellen, ob die Instance verwaltet wird, suchen Sie das Feld Verwaltet für die Instance. Wenn der Wert

wahr ist, handelt es sich um eine verwaltete Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Von Amazon EC2 verwaltete Instances.

Fehler beim Herstellen der Verbindung mit Ihrer Instance: „Connection timed out“

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, und die Fehlermeldung `Network error: Connection timed out` oder `Error connecting to [instance], reason: -> Connection timed out: connect` erhalten, versuchen Sie Folgendes:

Prüfen Sie Ihre Sicherheitsgruppenregeln.

Sie benötigen eine Sicherheitsgruppenregel, die eingehenden Datenverkehr von der öffentlichen IPv4 Adresse Ihres lokalen Computers über den richtigen Port zulässt.

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie anschließend Ihre Instance aus.
3. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Security (Sicherheit) am unteren Rand der Konsolenseite unter Inbound rules (Eingangsregeln), die Liste der Regeln, die für die ausgewählte Instance gültig sind. Überprüfen Sie, ob eine Regel vorhanden ist, die den Datenverkehr von Ihrem Computer auf Port 22 (SSH) zulässt.

   Wenn Ihre Sicherheitsgruppe keine Regel enthält, die eingehenden Datenverkehr von Ihrem lokalen Computer zulässt, fügen Sie eine Regel zu Ihrer Sicherheitsgruppe hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus.
4. Die Regel, die eingehenden Datenverkehr zulässt, finden Sie im Feld Quelle. Wenn der Wert eine einzelne IP-Adresse ist und die IP-Adresse nicht statisch ist, wird bei jedem Neustart des Computers eine neue IP-Adresse zugewiesen. Dies führt dazu, dass die Regel den IP-Adressverkehr Ihres Computers nicht berücksichtigt. Die IP-Adresse darf nicht statisch sein, wenn sich Ihr Computer in einem Unternehmensnetzwerk befindet oder Sie eine Verbindung über einen Internetdienstanbieter (ISP) herstellen oder Ihre Computer-IP-Adresse dynamisch ist und sich bei jedem Neustart des Computers ändert. Um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsgruppenregel eingehenden Datenverkehr von Ihrem lokalen Computer zulässt, geben Sie den IP-Adressbereich an, der von Client-Computern verwendet wird, anstatt eine einzelne IP-Adresse für Quelle anzugeben.

Weitere Informationen zu den Regeln der Sicherheitsgruppe finden Sie unter Sicherheitsgruppenregeln im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Überprüfen Sie die Routing-Tabelle für das Subnetz.

Sie benötigen eine Route, die den gesamten Datenverkehr außerhalb der VPC an das Internet-Gateway für die VPC sendet.

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie anschließend Ihre Instance aus.
3. Notieren Sie sich auf der Registerkarte Networking (Netzwerk) die Werte für VPC ID (VPC-ID) und Subnet ID (Subnetz-ID).
4. Öffnen Sie die Amazon-VPC-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/vpc/.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich Internet Gateways aus. Überprüfen Sie, ob Ihrer VPC ein Internet-Gateway angefügt ist. Andernfalls wählen Sie Create internet gateway (Internet-Gateway erstellen), geben Sie einen Namen für das Internet-Gateway ein und wählen Sie Create internet gateway (Internet-Gateway erstellen). Wählen Sie dann für das von Ihnen erstellte Internet-Gateway Actions (Aktionen), Attach to VPC (An VPC anhängen), wählen Sie Ihre VPC aus und wählen Sie dann Attach internet gateway (Internet-Gateway anhängen), um es an Ihre VPC anzuhängen.
6. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Subnets und dann Ihr Subnetz aus.
7. Überprüfen Sie, ob auf der Registerkarte Route Table (Routing-Tabelle) eine Route mit `0.0.0.0/0` unter "Destination" und das Internet-Gateway für Ihre VPC unter "Target" vorhanden ist. Wenn Sie über deren IPv6 Adresse eine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen, stellen Sie sicher, dass es eine Route für den gesamten IPv6 Traffic (`::/0`) gibt, die auf das Internet-Gateway verweist. Andernfalls gehen Sie wie folgt vor:

   a. Wählen Sie die ID der Routing-Tabelle (rtb-xxxxxxxx) aus, um zur Routing-Tabelle zu gelangen.

   b. Klicken Sie auf der Registerkarte Routes (Routen) auf Edit routes (Routen bearbeiten). Wählen Sie Add route (Route hinzufügen) aus, verwenden Sie `0.0.0.0/0` als Ziel und das Internet-Gateway als Ziel. Wählen Sie für IPv6 Route hinzufügen, `::/0` als Ziel verwenden und das Internet-Gateway als Ziel aus.

   c. Wählen Sie Save Rules (Routen speichern) aus.

Überprüfen Sie die Access Control List (ACL) für das Subnetz.

Das Netzwerk ACLs muss eingehenden SSH-Verkehr von Ihrer lokalen IP-Adresse an Port 22 zulassen. Sie müssen auch ausgehenden Datenverkehr zu den kurzlebigen Ports (1024-65535) zulassen.

1. Öffnen Sie die Amazon-VPC-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Subnetze aus.
3. Subnetz auswählen
4. Stellen Sie auf der Registerkarte Netzwerk-ACL für Eingehende Regeln sicher, dass die Regeln eingehenden Datenverkehr von Ihrem Computer auf dem erforderlichen Port zulassen. Andernfalls löschen oder ändern Sie die Regel, die den Datenverkehr blockiert.
5. Überprüfen Sie für ausgehende Regeln, ob die Regeln ausgehenden Datenverkehr zu Ihrem Computer über die kurzlebigen Ports zulassen. Andernfalls löschen oder ändern Sie die Regel, die den Datenverkehr blockiert.

Wenn sich Ihr Computer in einem Unternehmensnetzwerk befindet

Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, ob die interne Firewall ein- und ausgehenden Datenverkehr von Ihrem Computer auf Port 22 zulässt.

Wenn auf Ihrem Computer eine Firewall aktiviert ist, überprüfen Sie, dass diese den ein- und ausgehenden Datenverkehr von Ihrem Computer auf Port 22 zulässt.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Instance eine öffentliche IPv4 Adresse hat.

Falls nicht, verknüpfen Sie eine Elastic IP-Adresse mit der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Elastic-IP-Adressen.

Überprüfen Sie die CPU-Auslastung auf Ihrer Instance. Möglicherweise ist der Server überlastet.

AWS stellt automatisch Daten wie CloudWatch Amazon-Metriken und Instance-Status bereit, anhand derer Sie sehen können, wie hoch die CPU-Last auf Ihrer Instance ist, und gegebenenfalls anpassen können, wie Ihre Lasten verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Ihre Instances mit CloudWatch.

- Wenn Ihre Last variabel ist, können Sie Ihre Instances automatisch mit Auto Scaling und Elastic Load Balancing nach oben und unten skalieren.

- Wenn Ihre Last kontinuierlich zunimmt, können Sie auf einen größeren Instance-Typ umsteigen. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps.

Um über eine IPv6 Adresse eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, überprüfen Sie Folgendes:

- Ihr Subnetz muss mit einer Routing-Tabelle verknüpft sein, die eine Route für den IPv6 Verkehr (`::/0`) zu einem Internet-Gateway enthält.
- Ihre Sicherheitsgruppenregeln müssen eingehenden Datenverkehr von Ihrer lokalen IPv6 Adresse an Port 22 zulassen.
- Ihre Netzwerk-ACL-Regeln müssen eingehenden und IPv6 ausgehenden Datenverkehr zulassen.
- Wenn Sie Ihre Instance von einem älteren AMI aus gestartet haben, ist sie möglicherweise nicht dafür konfiguriert DHCPv6 (IPv6 Adressen werden auf der Netzwerkschnittstelle nicht automatisch erkannt). Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration IPv6 auf Ihren Instances im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.
- Ihr lokaler Computer muss über eine IPv6 Adresse verfügen und für die Verwendung IPv6 konfiguriert sein.

Fehler: Schlüssel kann nicht geladen werden ... Erwartend: JEDER PRIVATE SCHLÜSSEL

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit Ihrer Instance herzustellen und die Fehlermeldung `unable to load key ... Expecting: ANY PRIVATE KEY` erhalten, ist die Datei, in der der private Schlüssel gespeichert ist, nicht korrekt konfiguriert. Auch wenn die Datei mit dem privaten Schlüssel auf `.pem` endet, ist sie möglicherweise dennoch falsch konfiguriert. Eine mögliche Ursache für eine falsch konfigurierte Datei für den privaten Schlüssel ist ein fehlendes Zertifikat.

Wenn die Datei für den privaten Schlüssel falsch konfiguriert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Fehler zu beheben.

1. Erstellen Sie ein neues Schlüsselpaar. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein key pair mit Amazon EC2.

> **Note**
>
> Alternativ können Sie auch mit einem Drittanbietertool ein neues Schlüsselpaar erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein key pair mit einem Drittanbieter-Tool und importieren Sie den öffentlichen Schlüssel zu Amazon EC2.

2. Fügen Sie das neue Schlüsselpaar Ihrer Instance hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich eine Verbindung zu meiner Instance herstellen?.
3. Stellen Sie mittels des neuen Schlüsselpaars eine Verbindung mit Ihrer Instance her.

Fehler: Benutzerschlüssel wird vom Server nicht erkannt

Bei Verwendung von SSH zum Verbinden mit Ihrer Instance

- Verwenden Sie `ssh -vvv`, um beim Herstellen der Verbindung ausführliche Debugging-Informationen zu erhalten:

```
ssh -vvv -i path/key-pair-name.pem instance-user-
name@ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

Die folgende Beispielausgabe veranschaulicht, was Sie sehen, wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit Ihrer Instance mithilfe eines Schlüssels herzustellen, der vom Server nicht erkannt wird:

```
open/ANT/myusername/.ssh/known_hosts).
debug2: bits set: 504/1024
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug2: kex_derive_keys
debug2: set_newkeys: mode 1
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug2: set_newkeys: mode 0
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Roaming not allowed by server
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug2: service_accept: ssh-userauth
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
```

```
debug2: key: boguspem.pem ((nil))
debug1: Authentications that can continue: publickey
debug3: start over, passed a different list publickey
debug3: preferred gssapi-keyex,gssapi-with-mic,publickey,keyboard-
interactive,password
debug3: authmethod_lookup publickey
debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_is_enabled publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: boguspem.pem
debug1: read PEM private key done: type RSA
debug3: sign_and_send_pubkey: RSA 9c:4c:bc:0c:d0:5c:c7:92:6c:8e:9b:16:e4:43:d8:b2
debug2: we sent a publickey packet, wait for reply
debug1: Authentications that can continue: publickey
debug2: we did not send a packet, disable method
debug1: No more authentication methods to try.
Permission denied (publickey).
```

Bei Verwendung von PuTTY zum Verbinden mit Ihrer Instance

- Überprüfen Sie, dass Ihre private Schlüsseldatei (PEM) in das Format konvertiert wurde, das von PuTTY (PPK) erkannt wird. Weitere Informationen zum Konvertieren Ihres privaten Schlüssels finden Sie unter Verbindung mit Ihrer Linux-Instance mithilfe von PuTTY.

  > **Note**
  >
  > Laden Sie in Pu TTYgen Ihre private Schlüsseldatei und wählen Sie Private Schlüssel speichern statt Generieren.

- Überprüfen Sie, dass Sie eine Verbindung mit dem richtigen Benutzernamen für Ihr AMI herstellen. Geben Sie den Benutzernamen im Feld Host-Name des Fensters PuTTY-Konfiguration ein.

Zum Starten der Instance verwendetes AMI	Standardbenutzername
Amazon Linux	`ec2-user`
CentOS	`centos` oder `ec2-user`
Debian	`admin`

Zum Starten der Instance verwendetes AMI	Standardbenutzername
Fedora	`fedora` oder `ec2-user`
RHEL	`ec2-user` oder `root`
SUSE	`ec2-user` oder `root`
Ubuntu	`ubuntu`
Oracle	`ec2-user`
Bitnami	`bitnami`
Rocky Linux	`rocky`
Sonstige	Wenden Sie sich an den AMI-Anbieter

- Überprüfen Sie, dass eine eingehende Sicherheitsgruppenregel vorhanden ist, um den eingehenden Datenverkehr am entsprechenden Port zuzulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verbindung mit Instances von Ihrem Computer aus.

Fehler: Berechtigung verweigert oder Verbindung durch [instance] Port 22 geschlossen

Wenn Sie beim Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance über SSH den Fehler `Host key not found in [directory]`, `Permission denied (publickey)`, `Authentication failed, permission denied` oder `Connection closed by [instance] port 22` erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung mit dem entsprechenden Benutzernamen für Ihr AMI herstellen und dass Sie den richtigen privaten Schlüssel (`.pem`-Datei) für Ihre Instance angegeben haben.

Die entsprechenden Benutzernamen lauten wie folgt:

Zum Starten der Instance verwendetes AMI	Standardbenutzername
Amazon Linux	`ec2-user`
CentOS	`centos` oder `ec2-user`

Zum Starten der Instance verwendetes AMI	Standardbenutzername
Debian	`admin`
Fedora	`fedora` oder `ec2-user`
RHEL	`ec2-user` oder `root`
SUSE	`ec2-user` oder `root`
Ubuntu	`ubuntu`
Oracle	`ec2-user`
Bitnami	`bitnami`
Rocky Linux	`rocky`
Sonstige	Wenden Sie sich an den AMI-Anbieter

Um beispielsweise einen SSH-Client für die Verbindung mit einer Amazon Linux-Instance zu verwenden, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
ssh -i /path/key-pair-name.pem instance-user-
name@ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com
```

Vergewissern Sie sich, dass Sie den privaten Schlüssel verwenden, der dem Schlüsselpaar entspricht, das Sie beim Starten der Instance angegeben haben.

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie anschließend Ihre Instance aus.
3. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Details unter Instance details (Instance-Details) den Wert des Key pair name (Schlüsselpaarnamens).
4. Wenn Sie beim Starten der Instance kein Schlüsselpaar angegeben haben, können Sie die Instance beenden und eine neue unter Angabe eines Schlüsselpaars starten. Wenn Sie diese Instance zwar verwendet haben, aber die `.pem`-Datei für Ihr Schlüsselpaar nicht mehr vorliegt, können Sie das Schlüsselpaar durch ein neues ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter

Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich eine Verbindung zu meiner Instance herstellen?.

Wenn Sie ein eigenes Schlüsselpaar generiert haben, stellen Sie sicher, dass Ihr Schlüsselgenerator für das Erstellen von RSA-Schlüssel eingerichtet ist. DSA-Schlüssel werden nicht akzeptiert.

Wenn Sie einen `Permission denied (publickey)`-Fehler erhalten und keiner der oben angegebenen Fälle zutrifft (z. B. wenn Sie zuvor eine Verbindung herstellen konnten), wurden die Berechtigungen für das Stammverzeichnis Ihrer Instance möglicherweise geändert. Berechtigungen für /home/*instance-user-name*/.ssh/authorized_keys müssen auf den Eigentümer beschränkt sein.

So überprüfen Sie die Berechtigungen für Ihre Instance

1. Beenden Sie Ihre Instance und trennen Sie das Stamm-Volume von der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.
2. Starten Sie eine temporäre Instance in derselben Availability Zone wie Ihre aktuelle Instance (verwenden Sie ein ähnliches oder dasselbe AMI wie für die aktuelle Instance) und fügen Sie der temporären Instance das Stamm-Volume an.
3. Stellen Sie eine Verbindung mit der temporären Instance her, erstellen Sie einen Mountingpunkt und mounten Sie das angefügte Volume.
4. Überprüfen Sie über die temporäre Instance die Berechtigungen des Verzeichnisses /home/*instance-user-name*/ des angefügten Volumes. Passen Sie die Berechtigungen bei Bedarf wie folgt an:

```
[ec2-user ~]$ chmod 600 mount_point/home/instance-user-name/.ssh/authorized_keys
```

```
[ec2-user ~]$ chmod 700 mount_point/home/instance-user-name/.ssh
```

```
[ec2-user ~]$ chmod 700 mount_point/home/instance-user-name
```

5. Heben Sie die Bereitstellung des Volumes auf, trennen Sie es von der temporären Instance und fügen Sie es der ursprünglichen Instance wieder an. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Gerätenamen für das Stamm-Volume verwenden; z. B, `/dev/xvda`.
6. Starten Sie Ihre Instance. Sie können die temporäre Instance beenden, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Fehler: Ungeschützte private Schlüsseldatei

Ihre private Schlüsseldatei muss vor Lese- und Schreibvorgängen anderer Benutzer geschützt sein. Wenn Ihr privater Schlüssel nur von anderen, aber nicht von Ihnen gelesen oder geschrieben werden kann, ignoriert SSH Ihren Schlüssel und Sie erhalten die folgende Warnmeldung.

```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@         WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0777 for '.ssh/my_private_key.pem' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
bad permissions: ignore key: .ssh/my_private_key.pem
Permission denied (publickey).
```

Wenn Sie beim Anmelden bei Ihrer Instance eine ähnliche Meldung erhalten, sehen Sie sich die erste Zeile der Fehlermeldung an, um zu überprüfen, ob Sie den richtigen öffentlichen Schlüssel für Ihre Instance verwenden. Das obige Beispiel verwendet den privaten Schlüssel `.ssh/my_private_key.pem` mit Dateiberechtigungen `0777`, die zulassen, das jeder Benutzer diese Datei lesen oder beschreiben kann. Da diese Berechtigungsebene sehr unsicher ist, wird dieser Schlüssel von SSH ignoriert.

Wenn Sie eine Verbindung über macOS oder Linux herstellen, führen Sie den folgenden Befehl aus, um diesen Fehler zu beheben, und ersetzen Sie dabei den Pfad durch Ihre private Schlüsseldatei.

```
[ec2-user ~]$ chmod 0400 .ssh/my_private_key.pem
```

Wenn Sie die Verbindung zu einer Linux-Instance von Windows aus herstellen möchten, führen Sie die folgenden Schritte auf dem lokalen Computer aus.

1. Navigieren Sie zu Ihrer PEM-Datei.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die PEM-Datei und wählen Sie Eigenschaften aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Sicherheit aus.
4. Klicken Sie auf Erweitert.
5. Stellen Sie sicher, dass Sie der Besitzer der Datei sind. Wenn nicht, ändern Sie den Besitzer in Ihren Benutzernamen.
6. Wählen Sie Vererbung deaktivieren und Alle vererbten Berechtigungen aus diesem Objekt entfernen aus.

7. Wählen Sie Hinzufügen und Prinzipal auswählen aus, geben Sie Ihren Benutzernamen ein und klicken Sie auf OK.
8. Erteilen Sie im Fenster Berechtigungseintrag die Berechtigungen zum Lesen und klicken Sie auf OK.
9. Klicken auf Apply (Anwenden), damit alle Einstellungen gespeichert werden.
10. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Erweiterte Sicherheitseinstellungen zu schließen.
11. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Eigenschaften zu schließen.
12. Sie sollten in der Lage sein, per SSH eine Verbindung von Windows zu Ihrer Linux-Instance herzustellen.

Führen Sie in einer Windows-Eingabeaufforderung die folgenden Befehle aus:

1. Navigieren Sie von der Eingabeaufforderung zum Dateipfad Ihrer PEM-Datei.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um explizite Berechtigungen zurückzusetzen und zu entfernen:

```
icacls.exe $path /reset
```

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um dem aktuellen Benutzer Leseberechtigungen zu erteilen:

```
icacls.exe $path /GRANT:R "$($env:USERNAME):(R)"
```

4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Vererbung zu deaktivieren und geerbte Berechtigungen zu entfernen.

```
icacls.exe $path /inheritance:r
```

5. Sie sollten in der Lage sein, per SSH eine Verbindung von Windows zu Ihrer Linux-Instance herzustellen.

Fehler: Der private Schlüssel muss mit „-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----“ und mit „-----END RSA PRIVATE KEY-----“ enden

Wenn Sie ein Tools von Drittanbietern, wie ssh-keygen, zum Erstellen eines RSA-Schlüsselpaars verwenden, generiert es den privaten Schlüssel im Format für OpenSSH-Schlüssel. Wenn Sie eine

Verbindung zu Ihrer Instance herstellen und den privaten Schlüssel im OpenSSH-Format verwenden, um das Passwort zu entschlüsseln, erhalten Sie folgenden Fehler: `Private key must begin with "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" and end with "-----END RSA PRIVATE KEY-----"`.

Der private Schlüssel muss im PEM-Format vorliegen, damit dieser Fehler nicht auftritt. Verwenden Sie folgenden Befehl, um den privaten Schlüssel im PEM-Format zu erstellen:

```
ssh-keygen -m PEM
```

Fehler: Die Überprüfung des Hostschlüssels ist fehlgeschlagen

Dieser Fehler tritt auf, wenn der Hostschlüssel, der auf der Instanz in der `known_hosts` Datei gespeichert ist, nicht mit dem auf dem Client gespeicherten Hostschlüssel übereinstimmt. Eine Nichtübereinstimmung kann beispielsweise auftreten, wenn Sie über eine öffentliche IP-Adresse eine Verbindung zu einer Instance herstellen und dann erneut versuchen, eine Verbindung mit einer anderen öffentlichen IP-Adresse herzustellen. Dies kann passieren, nachdem Sie eine Elastic IP-Adresse hinzugefügt oder entfernt haben, da sich dadurch die öffentliche IP-Adresse einer Instance ändert.

Um diesen Fehler zu beheben, überprüfen Sie zunächst, ob eine erwartete Änderung des Hostschlüssels oder der Netzwerkkonfiguration der Instance eingetreten ist. Bevor Sie eine Verbindung mit der Instance herstellen, sollten Sie möglicherweise auch den Host-Fingerabdruck überprüfen. Nachdem Sie eine Verbindung mit der Instance hergestellt haben, können Sie den alten Hostschlüssel aus der `known_hosts` Datei entfernen. Anweisungen finden Sie in der Dokumentation der Linux-Distribution, die auf Ihrer Instance verwendet wird.

Fehler: Der Server lehnte unseren Schlüssel ab oder es sind keine unterstützten Authentifizierungsmethoden verfügbar.

Wenn Sie PuTTY verwenden, um sich mit Ihrer Instance zu verbinden, und eine der folgenden Fehlermeldungen erhalten, Fehler: Server hat unseren Schlüssel abgelehnt oder Fehler: Keine unterstützten Authentifizierungsmethoden verfügbar, überprüfen Sie, ob Sie sich mit dem richtigen Benutzernamen für Ihr AMI verbinden. Geben Sie den Benutzernamen im Feld Benutzername des Fensters PuTTY-Konfiguration ein.

Die entsprechenden Benutzernamen lauten wie folgt:

Zum Starten der Instance verwendetes AMI	Standardbenutzername
Amazon Linux	`ec2-user`
CentOS	`centos` oder `ec2-user`
Debian	`admin`
Fedora	`fedora` oder `ec2-user`
RHEL	`ec2-user` oder `root`
SUSE	`ec2-user` oder `root`
Ubuntu	`ubuntu`
Oracle	`ec2-user`
Bitnami	`bitnami`
Rocky Linux	`rocky`
Sonstige	Wenden Sie sich an den AMI-Anbieter

Sie sollten auch Folgendes überprüfen:

- Verwenden Sie die neueste Version von PuTTY? Weitere Informationen finden Sie auf der PuTTY-Webseite.
- Ihre private Schlüsseldatei (PEM) wurde korrekt in das Format konvertiert, das von PuTTY (.ppk) erkannt wird. Weitere Informationen zum Konvertieren Ihres privaten Schlüssels finden Sie unter Verbindung mit Ihrer Linux-Instance mithilfe von PuTTY.

Die Instance ist nicht per Ping erreichbar.

Der `ping`-Befehl ist eine Art ICMP—Datenverkehr. Wenn Sie Ihre Instance per Ping nicht erreichen können, stellen Sie sicher, dass Ihre eingehenden Sicherheitsgruppenregeln ICMP-Datenverkehr für die `Echo Request`-Meldung von allen Quellen oder vom Computer bzw. von der Instance zulassen, auf dem bzw. der Sie den Befehl ausgeben.

Wenn Sie keinen `ping`-Befehl auf Ihrer Instance ausgeben können, stellen Sie sicher, dass Ihre ausgehenden Sicherheitsgruppenregeln ICMP-Datenverkehr für die `Echo Request`-Meldung an alle Ziele oder an den Host, den Sie per Ping zu erreichen versuchen, zulassen.

`Ping`-Befehle können aufgrund von Netzwerklatenz oder Hardwareproblemen auch von einer Firewall blockiert werden oder es kann zu einer Zeitüberschreitung kommen. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Netzwerk- oder Systemadministrator, um Hilfe bei der weiteren Fehlerbehebung zu erhalten.

Fehler: Der Server hat die Netzwerkverbindung unerwartet geschlossen

Wenn Sie mit Ihrer Instance mit PuTTY verbunden sind und den Fehler "Server unexpectedly closed network connection (Der Server hat die Netzwerkverbindung unerwartet geschlossen)" erhalten, vergewissern Sie sich, dass Sie Keepalives auf der Verbindungsseite der PuTTY-Konfiguration aktiviert haben, um eine Trennung der Verbindung zu vermeiden. Einige Server trennen die Verbindung von Clients, wenn sie innerhalb des angegebenen Zeitraums keine Daten empfangen. Legen Sie als Anzahl der Sekunden zwischen Keepalives 59 Sekunden fest.

Wenn nach dem Aktivieren von Keepalives weiterhin Probleme auftreten, versuchen Sie, den Nagle-Algorithmus auf der Verbindungsseite der PuTTY-Konfiguration zu deaktivieren.

Fehler: Die Hostschlüsselvalidierung für EC2 Instance Connect ist fehlgeschlagen

Wenn Sie Ihre Instance-Hostschlüssel rotieren, werden die neuen Hostschlüssel nicht automatisch in die Datenbank mit AWS vertrauenswürdigen Hostschlüsseln hochgeladen. Dies führt dazu, dass die Überprüfung des Hostschlüssels fehlschlägt, wenn Sie versuchen, mit dem browserbasierten EC2 Instance Connect-Client eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, und Sie keine Verbindung zu Ihrer Instance herstellen können.

Um den Fehler zu beheben, müssen Sie das `eic_harvest_hostkeys` Skript auf Ihrer Instance ausführen, das Ihren neuen Hostschlüssel auf EC2 Instance Connect hochlädt. Das Skript befindet sich bei `/opt/aws/bin/` auf Amazon Linux 2-Instances und bei `/usr/share/ec2-instance-connect/` auf Ubuntu-Instances.

Amazon Linux 2

Beheben des Fehlers der Hostschlüssel-Validierung auf einer Amazon Linux 2-Instance

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her.

Sie können Connect, indem Sie die EC2 Instance Connect-CLI oder das SSH-Schlüsselpaar verwenden, das Ihrer Instance beim Start zugewiesen wurde, und den Standardbenutzernamen des AMI, das Sie zum Starten Ihrer Instance verwendet haben. Bei Amazon Linux 2 ist der Standardbenutzername `ec2-user`.

Beispiel: Wenn Ihre Instance mit Amazon Linux 2 gestartet wurde und der öffentliche DNS-Name Ihrer Instance ist `ec2-a-b-c-d.us-west-2.compute.amazonaws.com` und das Schlüsselpaar `my_ec2_private_key.pem`, nutzen Sie den folgenden Befehl, um eine SSH-Sitzung auf Ihrer Instance zu starten:

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ec2-user@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client.

2. Navigieren Sie zum folgenden Ordner.

```
[ec2-user ~]$ cd /opt/aws/bin/
```

3. Führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrer Instance aus.

```
[ec2-user ~]$ ./eic_harvest_hostkeys
```

Beachten Sie, dass ein erfolgreicher Anruf zu keiner Ausgabe führt.

Sie können jetzt den browserbasierten EC2 Instance Connect-Client verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen.

Ubuntu

Beheben des Fehlers der Hostschlüssel-Validierung auf einer Ubuntu-Instance

1. Stellen Sie per SSH eine Verbindung zu Ihrer -Instance her.

   Sie können Connect, indem Sie die EC2 Instance Connect-CLI oder das SSH-Schlüsselpaar verwenden, das Ihrer Instance beim Start zugewiesen wurde, und den Standardbenutzernamen des AMI, das Sie zum Starten Ihrer Instance verwendet haben. Für Ubuntu lautet der Standardbenutzername `ubuntu`.

Beispiel: Wenn Ihre Instance mit Ubuntu gestartet wurde und der öffentliche DNS-Name Ihrer Instance ist `ec2-a-b-c-d.us-west-2.compute.amazonaws.com` und das Schlüsselpaar `my_ec2_private_key.pem`, nutzen Sie den folgenden Befehl, um eine SSH-Sitzung auf Ihrer Instance zu starten:

```
$ ssh -i my_ec2_private_key.pem ubuntu@ec2-a-b-c-d.us-
west-2.compute.amazonaws.com
```

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Instance finden Sie unter Verbinden mit der Linux-Instance über einen SSH-Client.

2. Navigieren Sie zum folgenden Ordner.

```
[ec2-user ~]$ cd /usr/share/ec2-instance-connect/
```

3. Führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrer Instance aus.

```
[ec2-user ~]$ ./eic_harvest_hostkeys
```

Beachten Sie, dass ein erfolgreicher Anruf zu keiner Ausgabe führt.

Sie können jetzt den browserbasierten EC2 Instance Connect-Client verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen.

Mit Instance Connect kann keine Verbindung zur EC2 Ubuntu-Instanz hergestellt werden

Wenn Sie EC2 Instance Connect verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Ubuntu-Instanz herzustellen, und beim Verbindungsversuch eine Fehlermeldung angezeigt wird, können Sie anhand der folgenden Informationen versuchen, das Problem zu beheben.

Mögliche Ursache

Das `ec2-instance-connect`-Paket auf der Instance ist nicht die neueste Version.

Lösung

Aktualisieren Sie das `ec2-instance-connect`-Paket auf der Instance wie folgt auf die neueste Version:

1. Stellen Sie mit einer anderen Methode als Instance Connect eine Verbindung zu Ihrer EC2 Instance her.
2. Führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrer Instance aus, um das `ec2-instance-connect`-Paket auf die neueste Version zu aktualisieren.

```
apt update && apt upgrade
```

Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich eine Verbindung zu meiner Instance herstellen?

Falls Sie den privaten Schlüssel für eine per EBS abgesicherte Instance verlieren, können Sie den Zugriff auf Ihre Instance zurückerlangen. Sie müssen die Instance anhalten, das Stamm-Volume trennen, es einer anderen Instance als Daten-Volume anfügen, die Datei `authorized_keys` mit einem neuen öffentlichen Schlüssel modifizieren, das Volume zurück zur ursprünglichen Instance verschieben und die Instance neu starten. Weitere Informationen zum Starten, Herstellen von Verbindungen und Anhalten von Instances finden Sie im Abschnitt Änderungen des EC2 Amazon-Instanzstatus.

Dieses Verfahren wird nur für Instance mit EBS-Stamm-Volumes unterstützt. Wenn es sich beim Stammgerät um ein Instance-Speicher-Volume handelt, können Sie dieses Verfahren nicht verwenden, um den Zugriff auf Ihre Instance wiederherzustellen. Sie benötigen den privaten Schlüssel, um eine Verbindung mit der Instance herzustellen. Um den Root-Gerätetyp Ihrer Instance zu ermitteln, öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole, wählen Sie Instances, wählen Sie die Instance aus, wählen Sie den Tab Speicher und überprüfen Sie im Abschnitt Root-Gerätedetails den Wert für Root-Gerätetyp.

Der Wert ist entweder `EBS` oder `INSTANCE-STORE`.

Wenn Sie Ihren privaten Schlüssel verlieren, gibt es weitere Möglichkeiten, eine Verbindung mit Ihrer Linux-Instance herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich eine Verbindung zu meiner EC2 Amazon-Instance herstellen, wenn ich mein SSH-Schlüsselpaar nach dem ersten Start verloren habe?

Schritte für die Herstellung einer Verbindung zu einer EBS-gestützten Instance mittels eines anderen Schlüsselpaars

- Schritt 1: Erstellen eines neuen Schlüsselpaars
- Schritt 2: Abrufen von Informationen über die ursprüngliche Instance und ihr Stamm-Volume

- Schritt 3: Anhalten der ursprünglichen Instance
- Schritt 4: Starten einer temporären Instance
- Schritt 5: Trennen des Stamm-Volumes von der ursprünglichen Instance und Anfügen an die temporäre Instance
- Schritt 6: Hinzufügen des neuen öffentlichen Schlüssels zu authorized_keys auf dem ursprünglichen Volume, das auf der temporären Instance gemountet wird
- Schritt 7: Aufheben der Bereitstellung und Trennen des ursprünglichen Volumes von der temporären Instance und erneutes Anfügen an die ursprüngliche Instance
- Schritt 8: Verbinden Sie sich mit der ursprünglichen Instance mit dem neuen Schlüsselpaar
- Schritt 9: Bereinigen

Schritt 1: Erstellen eines neuen Schlüsselpaars

Erstellen Sie ein neues key pair mit der EC2 Amazon-Konsole oder einem Drittanbieter-Tool. Falls der Name des neuen Schlüsselpaares dem des verlorenen privaten Schlüssels genau entsprechen soll, müssen Sie das vorhandene Schlüsselpaar erst löschen. Weitere Informationen zum Erstellen eines neuen Schlüsselpaars finden Sie unter Erstellen Sie ein key pair mit Amazon EC2 oder Erstellen Sie ein key pair mit einem Drittanbieter-Tool und importieren Sie den öffentlichen Schlüssel zu Amazon EC2.

Schritt 2: Abrufen von Informationen über die ursprüngliche Instance und ihr Stamm-Volume

Notieren Sie sich die folgenden Informationen, da Sie sie benötigen werden, um dieses Verfahren abzuschließen.

So erhalten Sie Informationen zu Ihrer ursprünglichen Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und dann die Instance aus, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. (Wir bezeichnen diese als ursprüngliche Instance.)
3. Notieren Sie sich auf der Registerkarte Details die Instance-ID und die AMI-ID.
4. Notieren Sie sich auf der Registerkarte Network (Netzwerk) die Availability Zone.
5. Notieren Sie sich auf der Registerkarte Storage (Speicher) den Gerätenamen für das Root-Volume unter Root device name (Root-Gerätename) (z. B. `/dev/xvda`). Suchen Sie diesen

Gerätenamen unter Block devices (Geräte blockieren) und notieren Sie sich die Volume-ID (z. B. vol-0a1234b5678c910de).

Schritt 3: Anhalten der ursprünglichen Instance

Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Stop instance (Instance anhalten). Wenn diese Option deaktiviert ist, wurde die Instance entweder bereits angehalten oder das Root-Gerät ist ein Instance-Speicher-Volume.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

Schritt 4: Starten einer temporären Instance

So starten Sie eine temporäre Instance

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und Launch instances (Instances starten) aus.
2. Im Abschnitt Name and tags (Name und Tags) geben Sie beiName Temporary (Temporär) ein.
3. Im Abschnitt Application and OS Images (Anwendungs- und Betriebssystem-Images) wählen Sie dasselbe AMI aus, das Sie beim Start der ursprünglichen Instance verwendet haben. Falls diese AMI nicht verfügbar ist, können Sie eine AMI erstellen, die Sie von der angehaltenen Instance verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.
4. Behalten Sie im Abschnitt Instance type (Instance-Typ) den standardmäßigen Instance-Typ bei.
5. Im Abschnitt Key pair (Schlüsselpaar) unter Key pair name (Schlüsselpaarname) wählen Sie das vorhandene Schlüsselpaar aus, das Sie verwenden oder erstellen Sie ein neues.
6. Im Abschnitt Network settings (Netzwerkeinstellungen) wählen Sie Edit (Bearbeiten), aus. Wählen Sie dann unter Subnet (Subnetz) ein Subnetz in derselben Availability Zone wie die ursprüngliche Instance aus.
7. Wählen Sie im Bereich Summary (Übersicht) Launch (Starten) aus.

Schritt 5: Trennen des Stamm-Volumes von der ursprünglichen Instance und Anfügen an die temporäre Instance

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und wählen Sie das Root-Geräte-Volume für die ursprüngliche Instance aus (Sie haben die Volume-ID in einem früheren Schritt notiert). Wählen Sie Actions (Aktionen) und danach Detach volume (Volume trennen) aus, gefolgt von Detach (Trennen). Warten Sie, bis der Status des Volumes `available` wird. (Sie müssen möglicherweise das Symbol Refresh (Aktualisieren) wählen.)
2. Wählen Sie bei ausgewähltem Volume Actions (Aktionen) und wählen Sie dann Attach Volume (Volume anfügen) aus. Wählen Sie die Instance-ID der vorübergehenden Instance aus, notieren Sie den Gerätenamen unter Device name (Gerätenamen) (zum Beispiel `/dev/sdf`) und wählen Sie dann Attach volume (Volume anhängen) aus.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihre ursprüngliche Instance von einem AWS Marketplace AMI aus gestartet haben und Ihr Volume AWS Marketplace Codes enthält, müssen Sie zuerst die temporäre Instance beenden, bevor Sie das Volume anhängen können.

Schritt 6: Hinzufügen des neuen öffentlichen Schlüssels zu **`authorized_keys`** auf dem ursprünglichen Volume, das auf der temporären Instance gemountet wird

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der temporären Instance her.
2. Mounten Sie in der temporären Instance das Volume, das Sie an die Instance angefügt haben, damit Sie auf ihr Dateisystem zugreifen können. Beispiel: Falls der Gerätename `/dev/sdf` lautet, verwenden Sie die folgenden Befehle zum Mounten des Volume als `/mnt/tempvol`.

> **Note**
>
> Der Gerätename wird auf Ihrer Instance möglicherweise anders angezeigt. Beispiel: Geräte, die als `/dev/sdf` gemountet wurden, werden auf der Instance möglicherweise als `/dev/xvdf` angezeigt. Einige Versionen von Red Hat (oder Varianten wie CentOS) können den letzten Buchstaben möglicherweise noch um 4 Zeichen erhöhen, wobei `/dev/sdf` zu `/dev/xvdk` wird.

a. Verwenden Sie den Befehl lsblk, um zu ermitteln, ob das Volume partitioniert ist.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda    202:0    0    8G  0 disk
##xvda1 202:1    0    8G  0 part /
xvdf    202:80   0  101G  0 disk
##xvdf1 202:81   0  101G  0 part
xvdg    202:96   0   30G  0 disk
```

Im Beispiel oben sind `/dev/xvda` und `/dev/xvdf` partitionierte Volumes und `/dev/xvdg` nicht. Falls Ihr Volume partitioniert ist, mounten Sie die Partition (`/dev/xvdf1`) anstelle des Rohdatenträgers (`/dev/xvdf`) in den nächsten Schritten.

b. Erstellen Sie ein temporäres Verzeichnis zum Mounten des Volumes.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir /mnt/tempvol
```

c. Mounten Sie das Volume (oder die Partitionierung) am temporären Mount-Punkt mithilfe des Volume-Namens oder des Gerätenamens, den Sie vorher in Erfahrung gebracht haben. Der erforderliche Befehl hängt vom Dateisystem Ihres Betriebssystems ab. Beachten Sie, dass der Gerätename auf Ihrer Instance möglicherweise anders angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie in note in Schritt 6.

- Amazon Linux, Ubuntu und Debian

```
[ec2-user ~]$ sudo mount /dev/xvdf1 /mnt/tempvol
```

- Amazon Linux 2, CentOS, SUSE Linux 12 und RHEL 7.x

```
[ec2-user ~]$ sudo mount -o nouuid /dev/xvdf1 /mnt/tempvol
```

> **Note**
>
> Wenn Sie einen Fehler erhalten, der besagt, dass das Dateisystem beschädigt ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um mit dem Dienstprogramm fsck das Dateisystem zu prüfen und mögliche Probleme zu beheben:

```
[ec2-user ~]$ sudo fsck /dev/xvdf1
```

3. Verwenden Sie in der temporären Instance den folgenden Befehl, um `authorized_keys` mit dem neuen öffentlichen Schlüssel über `authorized_keys` für die temporäre Instance am gemounteten Volume zu aktualisieren.

> **Important**
>
> Die folgenden Beispiele verwenden den Amazon-Linux-Benutzernamen `ec2-user`. Sie können ihn durch einen anderen Benutzernamen ersetzen, wie etwa `ubuntu` für Ubuntu-Instances.

```
[ec2-user ~]$ cp .ssh/authorized_keys /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh/
authorized_keys
```

Falls diese Kopie erfolgreich verlief, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

(Optional) Falls Sie keine Berechtigung zum Bearbeiten von Dateien in `/mnt/tempvol` besitzen, müssen Sie die Datei mithilfe von sudo aktualisieren und dann die Berechtigungen für die Datei überprüfen, um zu gewährleisten, dass Sie sich an der ursprünglichen Instance anmelden können. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Berechtigungen für die Datei zu prüfen.

```
[ec2-user ~]$ sudo ls -l /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh
total 4
-rw------- 1 222 500 398 Sep 13 22:54 authorized_keys
```

In dieser Beispielausgabe *222* ist dies die Benutzer-ID und *500* die Gruppen-ID. Verwenden Sie als Nächstes sudo, um den fehlgeschlagenen Kopierbefehl erneut auszuführen.

```
[ec2-user ~]$ sudo cp .ssh/authorized_keys /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh/
authorized_keys
```

Führen Sie den folgenden Befehl noch einmal aus, um zu ermitteln, ob sich die Berechtigungen geändert haben.

```
[ec2-user ~]$ sudo ls -l /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh
```

Falls sich die Benutzer-ID und die Gruppen-ID geändert haben, verwenden Sie den folgenden Befehl, um sie wiederherzustellen.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown 222:500 /mnt/tempvol/home/ec2-user/.ssh/authorized_keys
```

Schritt 7: Aufheben der Bereitstellung und Trennen des ursprünglichen Volumes von der temporären Instance und erneutes Anfügen an die ursprüngliche Instance

1. Entfernen Sie in der temporären Instance das Volume, das Sie angefügt haben, damit Sie es wieder an der ursprünglichen Instance anhängen können. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um die Bereitstellung des Volumes unter aufzuhebe `/mnt/tempvol`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo umount /mnt/tempvol
   ```

2. Trennen Sie das Volume von der temporären Instance (Sie haben es im vorherigen Schritt ausgemountet): Wählen Sie in der EC2 Amazon-Konsole im Navigationsbereich Volumes, wählen Sie das Root-Geräte-Volume für die ursprüngliche Instance aus (Sie haben sich die Volume-ID in einem vorherigen Schritt notiert), wählen Sie Aktionen, Volume trennen und dann Trennen. Warten Sie, bis der Status des Volumes `available` wird. (Sie müssen möglicherweise das Symbol Refresh (Aktualisieren) wählen.)
3. Erneutes Anfügen des Volume an die ursprüngliche Instance: Wählen Sie bei weiter ausgewähltem Volume Actions (Aktionen) die Option Attach Volume (Volume anfügen) aus. Wählen Sie die Instance-ID der ursprünglichen Instance aus, geben Sie den Gerätenamen an, den Sie zuvor in Schritt 2 für die ursprüngliche Stammgeräte-Anlage (`/dev/sda1` oder `/dev/xvda`) notiert haben, und wählen Sie dann Attach volume (Volume anhängen) aus.

   > **Important**
   >
   > Falls Sie nicht denselben Gerätenamen als ursprünglichen Anhang angeben, können Sie die ursprüngliche Instance nicht starten. Amazon EC2 erwartet, dass die Lautstärke des Root-Geräts bei `sda1` oder liegt`/dev/xvda`.

Schritt 8: Verbinden Sie sich mit der ursprünglichen Instance mit dem neuen Schlüsselpaar

Wählen Sie die ursprüngliche Instance und dann Instance state (Instance-Status), Start instance (Instance starten). Wenn die Instance den Status `running` erhält, können Sie mit der Datei mit dem privaten Schlüssel für Ihr neues Schlüsselpaar eine Verbindung zu ihr herstellen.

> **Note**
>
> Falls sich der Name Ihres neuen Schlüsselpaars und der entsprechenden Datei mit dem privaten Schlüssel vom Namen des ursprünglichen Schlüsselpaars unterscheidet, müssen Sie den Namen der Datei mit dem neuen privaten Schlüssel angeben, wenn Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance herstellen.

Schritt 9: Bereinigen

(Optional) Sie können die temporäre Instance beenden, falls Sie keine weitere Verwendung mehr dafür haben. Wählen Sie die temporäre Instance und dann Instance-Status, Instance beenden (löschen) aus.

Problembehandlung bei Amazon EC2 Linux-Instances mit fehlgeschlagenen Statusprüfungen

Die folgenden Informationen können Ihnen helfen, Probleme zu beheben, wenn Ihre Linux-Instance eine Statusprüfung nicht besteht. Stellen Sie zunächst fest, ob in Ihren Anwendungen Probleme bestehen. Wenn Sie feststellen, dass die Instance Ihre Anwendung nicht erwartungsgemäß ausführt, gehen Sie die Informationen der Statusprüfung und die Systemprotokolle durch.

Beispiele für Probleme, die dazu führen können, dass Statusprüfungen fehlschlagen, finden Sie unter Statuschecks für EC2 Amazon-Instances.

Inhalt

- Informationen der Statusprüfung durchgehen
- Systemprotokolle abrufen
- Fehlerbehebung bei Systemprotokollfehlern für Linux-Instances
- Out of memory: kill process

- ERROR: mmu_update failed (Fehler beim Aktualisieren der Speicherverwaltung)
- I/O-Fehler (Blockgerätfehler)
- I/O ERROR: neither local nor remote disk (defektes verteiltes Blockgerät)
- request_module: runaway loop modprobe (Endlosschleife des modprobe-Programms auf Legacy-Kerneln älterer Linux-Versionen)
- "FATAL: kernel too old" und "fsck: No such file or directory while trying to open /dev" (fehlende Übereinstimmung zwischen Kernel und AMI)
- „SCHWERWIEGEND: /lib/modules" oder "BusyBox" (Fehlende Kernelmodule) konnten nicht geladen werden
- FEHLER Ungültiger Kernel (inkompatibler Kernel) EC2
- fsck: No such file or directory while trying to open... (Dateisystem nicht gefunden)
- Allgemeiner Fehler beim Mounten von Dateisystemen (Mountfehler)
- VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (fehlende Übereinstimmung des Stammdateisystems)
- Fehler: Die major/minor Anzahl der Root-Geräte konnte nicht ermittelt werden... (Root-Datei system/device stimmt nicht überein)
- XENBUS: Device with no driver...
- ... days without being checked, check forced (Dateisystemprüfung erforderlich)
- fsck died with exit status... (fehlendes Gerät)
- GRUB prompt (grubdom>)
- Bringing up interface eth0: Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring. (hartcodierte MAC-Adresse)
- Die Richtlinie konnte nicht geladen werden SELinux . Machine is in enforcing mode. Wird jetzt angehalten. (SELinux Fehlkonfiguration)
- XENBUS: Timeout connecting to devices (Xenbus-Timeout)

Informationen der Statusprüfung durchgehen

Um beeinträchtigte Instances mithilfe der EC2 Amazon-Konsole zu untersuchen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie anschließend Ihre Instance aus.

3. Wählen Sie die Registerkarte Status und Alarme, um die einzelnen Ergebnisse aller Systemstatusprüfungen, Instance-Statusprüfungen und der Statusprüfungen für angefügte EBS anzuzeigen.

Wenn eine Statusprüfung fehlgeschlagen ist, können Sie eine der folgenden Optionen verwenden:

- Erstellen Sie einen Alarm, um die Instance als Reaktion auf die fehlgeschlagene Statusprüfung wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Alarmen, mit denen eine Instance angehalten, beendet, neu gestartet oder wiederhergestellt wird.
- (Instance-Statusprüfungen) Wenn Sie den Instance-Typ in eine Nitro-basierte Instance geändert haben, schlagen die Statusprüfungen fehl, wenn Sie von einer Instance migriert haben, die nicht über die erforderliche ENA und NVMe die erforderlichen Treiber verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität zum Ändern des Instance-Typs.
- Bei einer EBS-gestützten Instance halten Sie die Instance an und starten Sie sie erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Stoppen und starten Sie EC2 Amazon-Instances.
- Bei einer Instance-Speicher-gestützten Instance beenden Sie die Instance und starten Sie eine Ersatz-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Instances beenden.
- Warten Sie EC2 , bis Amazon das Problem gelöst hat.
- Wenden Sie sich an AWS re:POST Support oder posten Sie Ihr Problem.
- Wenn sich Ihre Instance in einer Auto-Scaling-Gruppe befindet:
  - (Systemstatusprüfungen und Instance-Statusprüfungen) Standardmäßig startet Amazon EC2 Auto Scaling automatisch eine Ersatz-Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Zustandsprüfungen für Instances in einer Auto Scaling Scaling-Gruppe im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.
  - (Beigefügte EBS-Statusprüfungen) Sie müssen Amazon EC2 Auto Scaling so konfigurieren, dass automatisch eine Ersatz-Instance gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen und Ersetzen von Auto Scaling Scaling-Instances mit beeinträchtigten Amazon EBS-Volumes im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch.
- Rufen Sie das Systemprotokoll ab und prüfen Sie es auf Fehler. Weitere Informationen finden Sie unter Systemprotokolle abrufen.

Systemprotokolle abrufen

Wenn eine Instance-Statusprüfung fehlschlägt, können Sie die Instance neu starten und die Systemprotokolle abrufen. Die Protokolle geben Aufschluss, ob ein Fehler vorliegt, was Ihnen bei der Problembehebung helfen kann. Durch den Neustart werden nicht benötigte Informationen in den Protokollen gelöscht.

So starten Sie eine Instance neu und rufen das Systemprotokoll ab

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie Ihre Instance aus.
3. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Reboot instance (Instance neu starten). Es kann einige Minuten dauern, bis Ihre Instance neu gestartet wird.
4. Überprüfen Sie, ob das Problem nach wie vor besteht. In einigen Fällen lässt sich das Problem durch den Neustart lösen.
5. Wenn die Instance im `running`-Status ist, wählen Sie Actions (Aktionen), Monitor and Troubleshoot (Überwachung und Fehlerbehebung), Get system log (Systemprotokoll abrufen).
6. Sehen Sie sich das Protokoll an, das auf dem Bildschirm angezeigt wird, und greifen Sie zur Problembehebung auf die Liste der bekannten Systemprotokoll-Fehlermeldungen zurück.
7. Wenn Ihr Problem nicht behoben ist, posten Sie es auf AWS re:Post.

Fehlerbehebung bei Systemprotokollfehlern für Linux-Instances

Überprüfen Sie bei Linux-Instances, die eine Instance-Statusprüfung wie die Instance-Erreichbarkeitsprüfung nicht bestanden haben, dass Sie die oben angegebenen Schritte zum Aufrufen des Systemprotokolls ausgeführt haben. Die folgende Liste enthält einige allgemeine Systemprotokollfehler und Vorschläge für Aktionen, die Sie ausführen können, um den jeweiligen Fehler zu beheben.

Memory Errors

- Out of memory: kill process
- ERROR: mmu_update failed (Fehler beim Aktualisieren der Speicherverwaltung)

Device Errors

- I/O-Fehler (Blockgerätfehler)
- I/O ERROR: neither local nor remote disk (defektes verteiltes Blockgerät)

Kernel Errors

- request_module: runaway loop modprobe (Endlosschleife des modprobe-Programms auf Legacy-Kerneln älterer Linux-Versionen)
- "FATAL: kernel too old" und "fsck: No such file or directory while trying to open /dev" (fehlende Übereinstimmung zwischen Kernel und AMI)
- „SCHWERWIEGEND: /lib/modules" oder "BusyBox" (Fehlende Kernelmodule) konnten nicht geladen werden
- FEHLER Ungültiger Kernel (inkompatibler Kernel) EC2

File System Errors

- fsck: No such file or directory while trying to open... (Dateisystem nicht gefunden)
- Allgemeiner Fehler beim Mounten von Dateisystemen (Mountfehler)
- VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (fehlende Übereinstimmung des Stammdateisystems)
- Fehler: Die major/minor Anzahl der Root-Geräte konnte nicht ermittelt werden... (Root-Datei system/device stimmt nicht überein)
- XENBUS: Device with no driver...
- ... days without being checked, check forced (Dateisystemprüfung erforderlich)
- fsck died with exit status... (fehlendes Gerät)

Operating System Errors

- GRUB prompt (grubdom>)
- Bringing up interface eth0: Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring. (hartcodierte MAC-Adresse)
- Die Richtlinie konnte nicht geladen werden SELinux . Machine is in enforcing mode. Wird jetzt angehalten. (SELinux Fehlkonfiguration)
- XENBUS: Timeout connecting to devices (Xenbus-Timeout)

Out of memory: kill process

Ein out-of-memory Fehler wird durch einen Systemprotokolleintrag angezeigt, der dem unten abgebildeten ähnelt.

```
[115879.769795] Out of memory: kill process 20273 (httpd) score 1285879
or a child
[115879.769795] Killed process 1917 (php-cgi) vsz:467184kB, anon-
rss:101196kB, file-rss:204kB
```

Mögliche Ursache

Unzureichender Speicher

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus: • Halten Sie die Instance an und ändern Sie sie in einen anderen Instance-Typ. Starten Sie die Instance dann erneut. Verwenden Sie z. B. einen größeren oder speicheroptimierten Instance-Typ. • Starten Sie die Instance neu, um sie in einen nicht eingeschränkten Status zu versetzen. Das Problem tritt wahrscheinlich erneut auf, wenn Sie den Instance-Typ nicht ändern.
Instance Store-Backup	Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus: • Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance unter Angabe eines anderen Instance-Typs. Verwenden Sie z. B. einen größeren oder speicheroptimierten Instance-Typ. • Starten Sie die Instance neu, um sie in einen nicht eingeschränkten Status zu versetzen.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	Das Problem tritt wahrscheinlich erneut auf, wenn Sie den Instance-Typ nicht ändern.

ERROR: mmu_update failed (Fehler beim Aktualisieren der Speicherverwaltung)

Update-Fehler bei der Speicherverwaltung werden von einem Systemprotokolleintrag ähnlich wie unten dargestellt angegeben:

```
...
Press `ESC' to enter the menu... 0   [H[J  Booting 'Amazon Linux 2011.09
 (2.6.35.14-95.38.amzn1.i686)'


root (hd0)

 Filesystem type is ext2fs, using whole disk

kernel /boot/vmlinuz-2.6.35.14-95.38.amzn1.i686 root=LABEL=/ console=hvc0 LANG=

en_US.UTF-8 KEYTABLE=us

initrd /boot/initramfs-2.6.35.14-95.38.amzn1.i686.img

ERROR: mmu_update failed with rc=-22
```

Mögliche Ursache

Problem mit Amazon Linux

Vorgeschlagene Aktion

Poste dein Problem auf AWS re:POST oder kontaktiere uns. Support

I/O-Fehler (Blockgerätfehler)

Ein input/output Fehler wird durch einen Systemprotokolleintrag angezeigt, der dem folgenden Beispiel ähnelt:

```
[9943662.053217] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.191262] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428168
[9943664.191285] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713024
[9943664.191297] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713025
[9943664.191304] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713026
[9943664.191310] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713027
[9943664.191317] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713028
[9943664.191324] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713029
[9943664.191332] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713030
[9943664.191339] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713031
[9943664.191581] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428280
[9943664.191590] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713136
[9943664.191597] Buffer I/O error on device md0, logical block 209713137
[9943664.191767] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.191970] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.192143] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.192949] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.193112] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
[9943664.193266] end_request: I/O error, dev sde, sector 52428288
...
```

Mögliche Ursachen

Instance-Typ	Mögliche Ursache
Amazon EBS-gestützt	Ein ausgefallenes Amazon EBS-Volume
Instance Store-Backup	Ein ausgefallenes physisches Laufwerk

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Halten Sie die Instance an. 2. Trennen Sie das Volume ab. 3. Versuchen Sie, das Volume wiederher zustellen.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	Note Es hat sich bewährt, häufig Snapshots von Amazon EBS-Volumes zu erstellen. Dadurch wird das Risiko von Datenverlusten aufgrund eines Ausfalls erheblich gesenkt. 4. Fügen Sie das Volume der Instance wieder an. 5. Starten Sie die Instance.
Instance Store-Backup	Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance. **Note** Die Daten können nicht wiederhergestellt werden. Führen Sie eine Wiederherstellung anhand von Datensicherungen durch. **Note** Es hat sich bewährt, entweder Amazon S3 oder Amazon EBS für Datensicherungen zu verwenden. Ausfälle von einzelnen Hosts und Datenträgern wirken sich direkt auf Instance-Speicher-Volumes aus.

I/O ERROR: neither local nor remote disk (defektes verteiltes Blockgerät)

Ein input/output Fehler auf dem Gerät wird durch einen Systemprotokolleintrag angezeigt, der dem folgenden Beispiel ähnelt:

```
...
block drbd1: Local IO failed in request_timer_fn. Detaching...

Aborting journal on device drbd1-8.

block drbd1: IO ERROR: neither local nor remote disk

Buffer I/O error on device drbd1, logical block 557056

lost page write due to I/O error on drbd1

JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for drbd1-8.
```

Mögliche Ursachen

Instance-Typ	Mögliche Ursache
Amazon EBS-gestützt	Ein ausgefallenes Amazon EBS-Volume
Instance Store-Backup	Ein ausgefallenes physisches Laufwerk

Vorgeschlagene Aktion

Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance.

Bei einer Amazon EBS-gestützten Instance können Sie Daten anhand eines aktuellen Snapshots wiederherstellen, indem Sie ein Image davon erstellen. Alle Daten, die nach dem Snapshot hinzugefügt wurden, können nicht wiederhergestellt werden.

request_module: runaway loop modprobe (Endlosschleife des modprobe-Programms auf Legacy-Kerneln älterer Linux-Versionen)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben. Die Verwendung eines instabilen oder alten Linux-Kernels (z. B. 2.6.16-xenU) kann beim Startup eine Endlosschleife verursachen.

```
Linux version 2.6.16-xenU (builder@xenbat.amazonsa) (gcc version 4.0.1
20050727 (Red Hat 4.0.1-5)) #1 SMP Mon May 28 03:41:49 SAST 2007

BIOS-provided physical RAM map:

 Xen: 0000000000000000 - 0000000026700000 (usable)

0MB HIGHMEM available.
...

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c

request_module: runaway loop modprobe binfmt-464c
```

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Verwenden Sie einen neueren Kernel, entweder GRUB-basiert oder statisch, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen: Option 1: Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance unter Angabe der Parameter `-kernel` und `-ramdisk`. Option 2:

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	1. Halten Sie die Instance an. 2. Ändern Sie die Attribute "kernel" und "ramdisk" und legen Sie sie auf einen neueren Kernel fest. 3. Starten Sie die Instance.
Instance Store-Backup	Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance unter Angabe der Parameter `-kernel` und `-ramdisk`.

"FATAL: kernel too old" und "fsck: No such file or directory while trying to open /dev" (fehlende Übereinstimmung zwischen Kernel und AMI)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
Linux version 2.6.16.33-xenU (root@dom0-0-50-45-1-a4-ee.z-2.aes0.internal)
(gcc version 4.1.1 20070105 (Red Hat 4.1.1-52)) #2 SMP Wed Aug 15 17:27:36 SAST 2007
...
FATAL: kernel too old
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
```

Mögliche Ursachen

Kernel und Land des Benutzers sind nicht kompatibel.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Halten Sie die Instance an. 2. Ändern Sie die Konfiguration zur Verwendung eines neueren Kernels. 3. Starten Sie die Instance.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Instance Store-Backup	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Erstellen Sie ein AMI, das einen neueren Kernel verwendet. 2. Beenden Sie die Instance. 3. Starten Sie eine neue Instance mit dem AMI, das Sie erstellt haben.

„SCHWERWIEGEND: /lib/modules" oder "BusyBox" (Fehlende Kernelmodule) konnten nicht geladen werden

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
[    0.370415] Freeing unused kernel memory: 1716k freed
Loading, please wait...
WARNING: Couldn't open directory /lib/modules/2.6.34-4-virtual: No such file or
 directory
FATAL: Could not open /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep.temp for writing: No
 such file or directory
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
Couldn't get a file descriptor referring to the console
Begin: Loading essential drivers... ...
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
Done.
Begin: Running /scripts/init-premount ...
Done.
Begin: Mounting root file system... ...
Begin: Running /scripts/local-top ...
Done.
Begin: Waiting for root file system... ...
Done.
Gave up waiting for root device.  Common problems:
 - Boot args (cat /proc/cmdline)
   - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
```

```
   - Check root= (did the system wait for the right device?)
 - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.34-4-virtual/modules.dep: No such file or
 directory
ALERT! /dev/sda1 does not exist. Dropping to a shell!


BusyBox v1.13.3 (Ubuntu 1:1.13.3-1ubuntu5) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

(initramfs)
```

Mögliche Ursachen

Dieses Problem kann durch einen oder mehrere der folgenden Zustände verursacht werden:

- Fehlende Ramdisk
- Fehlende korrekte Module von der Ramdisk
- Amazon EBS-Stamm-Volume nicht korrekt als angefüg `/dev/sda1`

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Wählen Sie die korrigierte Ramdisk für das Amazon EBS-Volume aus. 2. Halten Sie die Instance an. 3. Trennen Sie das Volume und reparieren Sie es. 4. Fügen Sie das Volume der Instance an. 5. Starten Sie die Instance. 6. Ändern Sie das AMI so, dass die korrigierte Ramdisk verwendet wird.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Instance Store-Backup	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance mit der korrekten Ramdisk. 2. Erstellen Sie ein neues AMI mit der korrekten Ramdisk.

FEHLER Ungültiger Kernel (inkompatibler Kernel) EC2

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
...
root (hd0)

 Filesystem type is ext2fs, using whole disk

kernel /vmlinuz root=/dev/sda1 ro

initrd /initrd.img

ERROR Invalid kernel: elf_xen_note_check: ERROR: Will only load images
built for the generic loader or Linux images
xc_dom_parse_image returned -1

Error 9: Unknown boot failure

  Booting 'Fallback'

root (hd0)

 Filesystem type is ext2fs, using whole disk

kernel /vmlinuz.old root=/dev/sda1 ro

Error 15: File not found
```

Mögliche Ursachen

Dieses Problem kann durch einen oder beide der folgenden Zustände verursacht werden:

- Der bereitgestellte Kernel wird von GRUB nicht unterstützt.
- Der Fallback-Kernel ist nicht vorhanden.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Halten Sie die Instance an. 2. Tauschen Sie sie durch einen funktioni erenden Kernel aus. 3. Installieren Sie einen Fallback-Kernel. 4. Ändern Sie das AMI, indem Sie den Kernel korrigieren.
Instance Store-Backup	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance mit dem korrekten Kernel. 2. Erstellen Sie ein AMI mit dem korrekten Kernel. 3. (Optional) Wenden Sie sich an den , um technische Unterstützung zur Datenwied erherstellung zu erhalten Support.

fsck: No such file or directory while trying to open... (Dateisystem nicht gefunden)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
  Welcome to Fedora
  Press 'I' to enter interactive startup.
Setting clock : Wed Oct 26 05:52:05 EDT 2011 [  OK  ]

Starting udev: [  OK  ]

Setting hostname localhost:  [  OK  ]

No devices found
Setting up Logical Volume Management: File descriptor 7 left open
  No volume groups found
[  OK  ]

Checking filesystems
Checking all file systems.
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /] fsck.ext3 -a /dev/sda1
/dev/sda1: clean, 82081/1310720 files, 2141116/2621440 blocks
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /mnt/dbbackups] fsck.ext3 -a /dev/sdh
fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/sdh

/dev/sdh:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>

[FAILED]


*** An error occurred during the file system check.
*** Dropping you to a shell; the system will reboot
*** when you leave the shell.
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):
```

Mögliche Ursachen

- In den Ramdisk-Dateisystemdefinitionen "/etc/fstab" liegt ein Fehler vor.
- Die Dateisystemdefinitionen in "/etc/fstab" sind falsch konfiguriert.
- Das Laufwerk fehlt/ist fehlerhaft.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Stoppen Sie die Instance, trennen Sie das Root-Volume, repair/modify /etc/fstab das Volume, hängen Sie das Volume an die Instance an und starten Sie die Instance. 2. Korrigieren Sie die Ramdisk, sodass die geänderte Datei "/etc/fstab" enthalten ist (falls zutreffend). 3. Ändern Sie das AMI zur Verwendung einer neueren Ramdisk. Das sechste Feld in der fstab-Datei definiert die Verfügbarkeitsanforderungen für das Mounting. Ein Wert ungleich null impliziert, dass ein fsck-Befehl für dieses Volume ausgeführt wird und erfolgreich beendet werden muss. Die Verwendung dieses Felds kann in Amazon problematisch sein EC2 , da ein Fehler in der Regel zu einer interaktiven Konsolenaufforderung führt, die derzeit bei Amazon nicht verfügbar ist EC2. Verwenden Sie dieses Feature mit Bedacht und lesen Sie den Abschnitt über die fstab-Datei im Linux-Handbuch.
Instance Store-Backup	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance. 2. Trennen Sie fehlerhafte Amazon EBS-Volumes und die Neustart-Instance.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	3. (Optional) Wenden Sie sich an den , um technische Unterstützung zur Datenwied erherstellung zu erhalten Support.

Allgemeiner Fehler beim Mounten von Dateisystemen (Mountfehler)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
Loading xenblk.ko module
xen-vbd: registered block device major 8

Loading ehci-hcd.ko module
Loading ohci-hcd.ko module
Loading uhci-hcd.ko module
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0

Loading mbcache.ko module
Loading jbd.ko module
Loading ext3.ko module
Creating root device.
Mounting root filesystem.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds

EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.

Setting up other filesystems.
Setting up new root fs
no fstab.sys, mounting internal defaults
Switching to new root and running init.
unmounting old /dev
unmounting old /proc
unmounting old /sys
mountall:/proc: unable to mount: Device or resource busy
mountall:/proc/self/mountinfo: No such file or directory
mountall: root filesystem isn't mounted
init: mountall main process (221) terminated with status 1

General error mounting filesystems.
A maintenance shell will now be started.
CONTROL-D will terminate this shell and re-try.
```

```
Press enter for maintenance
(or type Control-D to continue):
```

Mögliche Ursachen

Instance-Typ	Mögliche Ursache
Amazon EBS-gestützt	• Das Amazon EBS-Volume wurde getrennt oder ist ausgefallen. • Das Dateisystem ist beschädigt. • Die Ramdisk- und AMI-Kombination stimmt nicht überein (z. B. Debian-Ramdisk mit einem SUSE-AMI).
Instance Store-Backup	• Das Laufwerk ist ausgefallen. • Ein Dateisystem ist beschädigt. • Die Ramdisk- und AMI-Kombination stimmt nicht überein (z. B. Debian-Ramdisk mit einem SUSE-AMI).

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Halten Sie die Instance an. 2. Trennen Sie das Stamm-Volume. 3. Fügen Sie das Stamm-Volume einer funktionierenden Instance an. 4. Führen Sie eine Dateisystemprüfung aus (fsck -a /dev/...). 5. Beheben Sie vorhandene Fehler.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	6. Trennen Sie das Volume von der funktioni erenden Instance. 7. Fügen Sie das Volume der angehaltenen Instance an. 8. Starten Sie die Instance. 9. Prüfen Sie den Status der Instance erneut.
Instance Store-Backup	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: • Starten Sie eine neue Instance. • (Optional) Wenden Sie sich an den , um technische Unterstützung zur Datenwied erherstellung zu erhalten Support.

VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (fehlende Übereinstimmung des Stammdateisystems)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
Linux version 2.6.16-xenU (builder@xenbat.amazonsa) (gcc version 4.0.1
 20050727 (Red Hat 4.0.1-5)) #1 SMP Mon May 28 03:41:49 SAST 2007
...
Kernel command line:  root=/dev/sda1 ro 4
...
Registering block device major 8
...
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(8,1)
```

Mögliche Ursachen

Instance-Typ	Mögliche Ursache
Amazon EBS-gestützt	• Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß angefügt.

Instance-Typ	Mögliche Ursache
	• Das Stammgerät wurde nicht am korrekten Gerätepunkt angefügt. • Das Dateisystem hat nicht das erwartete Format. • Es wurde ein Legacy-Kernel (z. B. 2.6.16-XenU) verwendet. • Ein aktuelles Kernel-Update Ihrer Instance wurde fehlerhaft ausgeführt oder enthält einen Fehler.
Instance Store-Backup	Das Hardware-Gerät ist ausgefallen.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus: • Halten Sie die Instance an und starten Sie sie neu. • Ändern Sie das Root-Volume so, dass es am richtigen Gerätepunkt angehängt wird, möglich/dev/sda1 instead of /dev/sda. • Halten Sie das Gerät an und ändern Sie es auf einen aktuellen Kernel. • Bekannte Fehler beim Update finden Sie in der Dokumentation Ihrer Linux-Verteilung. Ändern Sie den Kernel oder installieren Sie ihn neu.
Instance Store-Backup	Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance mit einem aktuellen Kernel.

Fehler: Die major/minor Anzahl der Root-Geräte konnte nicht ermittelt werden... (Root-Datei system/device stimmt nicht überein)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
...
XENBUS: Device with no driver: device/vif/0
XENBUS: Device with no driver: device/vbd/2048
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Initializing network drop monitor service
Freeing unused kernel memory: 508k freed
:: Starting udevd...
done.
:: Running Hook [udev]
:: Triggering uevents...<30>udevd[65]: starting version 173
done.
Waiting 10 seconds for device /dev/xvda1 ...
Root device '/dev/xvda1' doesn't exist. Attempting to create it.
ERROR: Unable to determine major/minor number of root device '/dev/xvda1'.
You are being dropped to a recovery shell
    Type 'exit' to try and continue booting
sh: can't access tty; job control turned off
[ramfs /]#
```

Mögliche Ursachen

- Der virtuelle Blockgerättreiber fehlt oder ist falsch konfiguriert.
- Es liegt eine Gerätenummerierungskollision vor (sda statt xvda oder sda statt sda1).
- Der falsche Instance-Kernel wurde ausgewählt.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Halten Sie die Instance an. 2. Trennen Sie das Volume ab.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	3. Beheben Sie das Gerätezuweisungspr oblem. 4. Starten Sie die Instance. 5. Ändern Sie das AMI, um die Gerätezuw eisungsprobleme zu beheben.
Instance Store-Backup	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Erstellen Sie ein neues AMI mit der entsprechenden Fehlerbehebung (weisen Sie das Blockgerät korrekt zu). 2. Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance mit dem AMI, das Sie erstellt haben.

XENBUS: Device with no driver...

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
XENBUS: Device with no driver: device/vbd/2048
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Initializing network drop monitor service
Freeing unused kernel memory: 508k freed
:: Starting udevd...
done.
:: Running Hook [udev]
:: Triggering uevents...<30>udevd[65]: starting version 173
done.
Waiting 10 seconds for device /dev/xvda1 ...
Root device '/dev/xvda1' doesn't exist. Attempting to create it.
ERROR: Unable to determine major/minor number of root device '/dev/xvda1'.
You are being dropped to a recovery shell
    Type 'exit' to try and continue booting
sh: can't access tty; job control turned off
[ramfs /]#
```

Mögliche Ursachen

- Der virtuelle Blockgerättreiber fehlt oder ist falsch konfiguriert.
- Es liegt eine Gerätenummerierungskollision vor (sda statt xvda).
- Der falsche Instance-Kernel wurde ausgewählt.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Halten Sie die Instance an. 2. Trennen Sie das Volume ab. 3. Beheben Sie das Gerätezuweisungsproblem. 4. Starten Sie die Instance. 5. Ändern Sie das AMI, um die Gerätezuweisungsprobleme zu beheben.
Instance Store-Backup	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Erstellen Sie ein AMI mit der entsprechenden Fehlerbehebung (weisen Sie das Blockgerät korrekt zu). 2. Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance mit dem AMI, das Sie erstellt haben.

... days without being checked, check forced (Dateisystemprüfung erforderlich)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
. . .
```

```
Checking filesystems
Checking all file systems.
[/sbin/fsck.ext3 (1) -- /] fsck.ext3 -a /dev/sda1
/dev/sda1 has gone 361 days without being checked, check forced
```

Mögliche Ursachen

Der Zeitpunkt der Dateisystemprüfung ist überschritten; eine Dateisystemprüfung wird erzwungen.

Vorgeschlagene Aktionen

- Warten Sie, bis die Dateisystemprüfung abgeschlossen ist. Eine solche Prüfung kann je nach Größe des Stammdateisystems einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Ändern Sie Ihre Dateisysteme, um die Erzwingung der Dateisystemprüfung (fsck) mit tune2fs oder mit für Ihr Dateisystem geeigneten Tools zu entfernen.

fsck died with exit status... (fehlendes Gerät)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
Cleaning up ifupdown....
Loading kernel modules...done.
...
Activating lvm and md swap...done.
Checking file systems...fsck from util-linux-ng 2.16.2
/sbin/fsck.xfs: /dev/sdh does not exist
fsck died with exit status 8
[31mfailed (code 8).[39;49m
```

Mögliche Ursachen

- Die Ramdisk sucht nach einem fehlenden Laufwerk.
- Die Konsistenzprüfung des Dateisystems wurde erzwungen.
- Das Laufwerk ist ausgefallen oder wurde getrennt.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus, um das Problem zu lösen: • Halten Sie die Instance an und fügen Sie das Volume einer vorhandenen, aktuell ausgeführten Instance an. • Führen Sie Konsistenzprüfungen manuell aus. • Korrigieren Sie die Ramdisk, sodass sie relevante Dienstprogramme umfasst. • Ändern Sie Parameter zur Optimierung des Dateisystems, um Konsistenzanforderungen zu entfernen (nicht empfohlen).
Instance Store-Backup	Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus, um das Problem zu lösen: • Bündeln Sie die Ramdisk mit den richtigen Tools neu. • Ändern Sie Parameter zur Optimierung des Dateisystems, um Konsistenzanforderungen zu entfernen (nicht empfohlen). • Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance. • (Optional) Wenden Sie sich an den , um technische Unterstützung zur Datenwied erherstellung zu erhalten Support.

GRUB prompt (grubdom>)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
    GNU GRUB  version 0.97  (629760K lower / 0K upper memory)

       [ Minimal BASH-like line editing is supported.   For

         the   first   word,  TAB  lists  possible  command

         completions.  Anywhere else TAB lists the possible

         completions of a device/filename. ]

grubdom>
```

Mögliche Ursachen

Instance-Typ	Mögliche Ursachen
Amazon EBS-gestützt	• Die GRUB-Konfigurationsdatei fehlt. • Es wird ein falsches GRUB-Image verwendet , sodass die GRUB-Konfigurationsdatei an einem anderen Speicherort erwartet wird. • Es wird ein nicht unterstütztes Dateisystem zum Speichern Ihrer GRUB-Konfiguration sdatei verwendet (Ihr Stammdateisystem wird z. B. in einen Typ konvertiert, der von einer früheren GRUB-Version nicht unterstüt zt wird).
Instance Store-Backup	• Die GRUB-Konfigurationsdatei fehlt. • Es wird ein falsches GRUB-Image verwendet , sodass die GRUB-Konfigurationsdatei an einem anderen Speicherort erwartet wird. • Es wird ein nicht unterstütztes Dateisystem zum Speichern Ihrer GRUB-Konfiguration sdatei verwendet (Ihr Stammdateisystem wird z. B. in einen Typ konvertiert, der von einer früheren GRUB-Version nicht unterstüt zt wird).

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Option 1: Ändern Sie das AMI und starten Sie die Instance neu: 1. Ändern Sie das Quell-AMI, um eine GRUB-Konfigurationsdatei am Standardspeicherort (/boot/grub/menu.lst) zu erstellen. 2. Überprüfen Sie, dass Ihre GRUB-Version den zugrunde liegenden Dateisystemtyp unterstützt, und upgraden Sie GRUB, falls erforderlich. 3. Wählen Sie das geeignete GRUB-Image aus ("hd0-1st drive" oder "hd00 – 1st drive, 1st partition"). 4. Beenden Sie die Instance, und starten Sie eine neue Instance mit dem AMI, das Sie erstellt haben. Option 2: Reparieren Sie die vorhandene Instance: 1. Halten Sie die Instance an. 2. Trennen Sie das Stammdateisystem. 3. Fügen Sie das Stammdateisystem einer funktionierenden Instance an. 4. Mounten Sie das Dateisystem. 5. Erstellen Sie eine GRUB-Konfiguration sdatei. 6. Überprüfen Sie, dass Ihre GRUB-Version den zugrunde liegenden Dateisystemtyp unterstützt, und upgraden Sie GRUB, falls erforderlich.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	7. Trennen Sie das Dateisystem. 8. Fügen Sie es der ursprünglichen Instance an. 9. Ändern Sie das Kernel-Attribut zur Verwendung des entsprechenden GRUB-Images ("hd0-1st drive" oder "hd00 – 1st drive, 1st partition"). 10. Starten Sie die Instance.

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Instance Store-Backup	Option 1: Ändern Sie das AMI und starten Sie die Instance neu: 1. Erstellen Sie das neue AMI mit einer GRUB-Konfigurationsdatei am Standardspeicherort (/boot/grub/menu.lst). 2. Wählen Sie das geeignete GRUB-Image aus ("hd0-1st drive" oder "hd00 – 1st drive, 1st partition"). 3. Überprüfen Sie, dass Ihre GRUB-Version den zugrunde liegenden Dateisystemtyp unterstützt, und upgraden Sie GRUB, falls erforderlich. 4. Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance mit dem AMI, das Sie erstellt haben. Option 2: Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance unter Angabe des korrekten Kernels. **Note** Wenden Sie sich an den Support, um Daten von der vorhandenen Instance wiederherzustellen.

Bringing up interface eth0: Device eth0 has different MAC address than expected, ignoring. (hartcodierte MAC-Adresse)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
. . .
```

```
Bringing up loopback interface:  [  OK  ]

Bringing up interface eth0:  Device eth0 has different MAC address than expected,
 ignoring.
[FAILED]

Starting auditd: [  OK  ]
```

Mögliche Ursachen

In der AMI-Konfiguration ist eine hartcodierte MAC-Schnittstelle enthalten.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus: • Ändern Sie das AMI, um die Hartcodierung zu entfernen, und starten Sie die Instance neu. • Ändern Sie die Instance, um die hartcodierte MAC-Adresse zu entfernen. ODER Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Halten Sie die Instance an. 2. Trennen Sie das Stamm-Volume. 3. Fügen Sie das Volume einer anderen Instance an und ändern Sie das Volume, um die hartcodierte MAC-Adresse zu entfernen. 4. Fügen Sie das Volume der ursprünglichen Instance an. 5. Starten Sie die Instance.
Instance Store-Backup	Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	• Ändern Sie die Instance, um die hartcodierte MAC-Adresse zu entfernen. • Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance.

Die Richtlinie konnte nicht geladen werden SELinux . Machine is in enforcing mode. Wird jetzt angehalten. (SELinux Fehlkonfiguration)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
audit(1313445102.626:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295
Unable to load SELinux Policy. Machine is in enforcing mode. Halting now.
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
```

Mögliche Ursachen

SELinux wurde irrtümlich aktiviert:

- Der bereitgestellte Kernel wird von GRUB nicht unterstützt.
- Der Fallback-Kernel ist nicht vorhanden.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Halten Sie die ausgefallene Instance an. 2. Trennen Sie die ausgefallene Instance vom Stamme-Volume. 3. Fügen Sie das Stamm-Volume einer anderen, aktuell ausgeführten Linux-Instance an (diese wird nachfolgend als Wiederher stellungs-Instance bezeichnet).

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
	4. Stellen Sie eine Verbindung mit der Wiederherstellungs-Instance her und mounten Sie das Stamm-Volume der ausgefallenen Instance. 5. SELinux Auf dem bereitgestellten Root-Volume deaktivieren. Dieser Prozess ist je nach Linux-Verteilung unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in der betriebssystemspezifischen Dokumentation. **Note** Auf einigen Systemen deaktivieren Sie, SELinux indem Sie `SELINUX=disabled` in der `/mount_point/etc/sysconfig/selinux` Datei angeben, wo sich der Speicherort *`mount_point`* befindet, an dem Sie das Volume auf Ihrer Wiederherstellungsinstanz bereitgestellt haben. 6. Heben Sie die Bereitstellung des Stamm-Volumes auf, trennen Sie es von der Wiederherstellungs-Instance und fügen Sie es der ursprünglichen Instance wieder an. 7. Starten Sie die Instance.
Instance Store-Backup	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Beenden Sie die Instance und starten Sie eine neue Instance. 2. (Optional) Wenden Sie sich an den , um technische Unterstützung zur Datenwiederherstellung zu erhalten Support.

XENBUS: Timeout connecting to devices (Xenbus-Timeout)

Dieser Zustand wird von einem Systemprotokoll ähnlich wie unten dargestellt angegeben.

```
Linux version 2.6.16-xenU (builder@xenbat.amazonsa) (gcc version 4.0.1
20050727 (Red Hat 4.0.1-5)) #1 SMP Mon May 28 03:41:49 SAST 2007
...
XENBUS: Timeout connecting to devices!
...
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
```

Mögliche Ursachen

- Das Blockgerät ist nicht mit der Instance verbunden.
- Die Instance verwendet einen alten Instance-Kernel.

Vorgeschlagene Aktionen

Für diesen Instance-Typ	Vorgehensweise
Amazon EBS-gestützt	Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus: • Ändern Sie das AMI und die Instance, um einen aktuellen Kernel zu verwenden, und starten Sie die Instance neu. • Starten Sie die Instance neu.
Instance Store-Backup	Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus: • Beenden Sie die Instance. • Ändern Sie das AMI, um einen aktuellen Kernel zu verwenden, und starten Sie eine neue Instance mit dem geänderten AMI.

Problembehandlung bei einer Amazon EC2 Linux-Instance, die von einem falschen Volume gestartet wird

In einigen Situationen stellen Sie möglicherweise fest, dass ein anderes Volume als das der Datei `/dev/xvda` oder `/dev/sda` angefügte als Root-Volume Ihrer Instance verwendet wird. Dies kann der Fall sein, wenn Sie das Stamm-Volume einer anderen Instance – oder ein aus dem Snapshot eines Stamm-Volumes erstelltes Volume – einer Instance mit einem vorhandenen Stamm-Volume angefügt haben.

Die Ursache ist in der Funktionsweise der anfänglichen Ramdisk in Linux zu suchen. Sie wählt das Volume, das als `/` in `/etc/fstab` definiert ist, aus und in einigen Verteilungen wird dies durch die Bezeichnung bestimmt, die der Volume-Partition angefügt ist. Ihre `/etc/fstab`-Datei sieht ähnlich aus wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
LABEL=/ / ext4 defaults,noatime 1 1
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
```

Wenn Sie die Bezeichnung beider Volumes überprüfen, stellen Sie fest, dass beide die `/`-Bezeichnung enthalten:

```
[ec2-user ~]$ sudo e2label /dev/xvda1
/
[ec2-user ~]$ sudo e2label /dev/xvdf1
/
```

In diesem Beispiel wird `/dev/xvdf1` möglicherweise zum Stammgerät, von dem aus Ihre Instance startet, nachdem die anfängliche Ramdisk ausgeführt wird, statt dass der Start wie beabsichtigt über das `/dev/xvda1`-Volume erfolgt. Um dies zu beheben, verwenden Sie denselben e2label-Befehl, um die Bezeichnung des angefügten Volumes zu ändern, von dem aus der Start nicht erfolgen soll.

In manchen Fällen kann dies durch die Angabe einer UUID in `/etc/fstab` gelöst werden. Wenn jedoch beide Volumes aus demselben Snapshot kommen oder das sekundäre Volume aus einem Snapshot des primären Volumes erstellt wird, haben sie eine gemeinsame UUID.

```
[ec2-user ~]$ sudo blkid
```

```
/dev/xvda1: LABEL="/" UUID=73947a77-ddbe-4dc7-bd8f-3fe0bc840778 TYPE="ext4"
 PARTLABEL="Linux" PARTUUID=d55925ee-72c8-41e7-b514-7084e28f7334
/dev/xvdf1: LABEL="old/" UUID=73947a77-ddbe-4dc7-bd8f-3fe0bc840778 TYPE="ext4"
 PARTLABEL="Linux" PARTUUID=d55925ee-72c8-41e7-b514-7084e28f7334
```

So ändern Sie die Bezeichnung eines angefügten ext4- Volumes

1. Ändern Sie mit dem e2label-Befehl die Bezeichnung des Volumes, sodass sie nicht / lautet.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo e2label /dev/xvdf1 old/
   ```

2. Überprüfen Sie, dass das Volume über die neue Bezeichnung verfügt.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo e2label /dev/xvdf1
   old/
   ```

So ändern Sie die Bezeichnung eines angefügten xfs-Volumes

- Ändern Sie mit dem xfs_admin-Befehl die Bezeichnung des Volumes, sodass sie nicht / lautet.

  ```
  [ec2-user ~]$ sudo xfs_admin -L old/ /dev/xvdf1
  writing all SBs
  new label = "old/"
  ```

Nachdem Sie die Bezeichnung des Volumes wie gezeigt geändert haben, sollten Sie die Instance neu starten können und das richtige Volume sollte von der anfänglichen Ramdisk beim Start der Instance ausgewählt werden.

> **Important**
>
> Wenn Sie das Volume mit dem neuen Etikett trennen und an eine andere Instance zur Verwendung als Root-Volume zurückgeben möchten, müssen Sie das obige Verfahren erneut durchführen und das Volumeetikett wieder auf seinen ursprünglichen Wert setzen. Andernfalls wird die andere Instance nicht gestartet, da die Ramdisk das Volume mit dem Etikett nicht finden kan /.

Probleme beim Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Amazon EC2 Windows-Instance beheben

Die folgenden Informationen und häufigen Fehler können Ihnen bei der Fehlersuche für die Verbindung zu Ihrer Windows-Instance helfen.

Verbindungsprobleme

- Der Remotedesktopdienst kann keine Verbindung zu dem Remotecomputer herstellen
- Fehler beim Verwenden des macOS RDP-Clients
- RDP zeigt anstelle des Desktops einen schwarzen Bildschirm an
- Die Remote-Anmeldung bei einer Instance mit einem Benutzer, der kein Administrator ist, ist nicht möglich
- Behebung von Remote-Desktop-Problemen mit AWS Systems Manager
- Aktivieren Sie Remote Desktop auf einer EC2 Instance mit Remote-Registrierung
- Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich mich mit meiner Windows-Instance verbinden?

Der Remotedesktopdienst kann keine Verbindung zu dem Remotecomputer herstellen

Versuchen Sie, Verbindungsprobleme mit Ihre Instance mit den folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen öffentlichen DNS-Hostnamen verwenden. (Wählen Sie in der EC2 Amazon-Konsole die Instance aus und klicken Sie im Detailbereich auf Public DNS (IPv4).) Wenn sich Ihre Instance in einer VPC befindet, aber kein öffentlicher DNS-Name angezeigt wird, müssen Sie die DNS-Hostnamen aktivieren. Weitere Infomationen finden Sie unter DNS-Attribute für Ihre VPC im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Instance eine öffentliche IPv4 Adresse hat. Falls nicht, verknüpfen Sie eine Elastic IP-Adresse mit der Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Elastic-IP-Adressen.
- Um über eine IPv6 Adresse eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, überprüfen Sie, ob Ihr lokaler Computer über eine IPv6 Adresse verfügt und für die Verwendung konfiguriert ist IPv6. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration IPv6 auf Ihren Instances im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

- Überprüfen Sie, ob für Ihre Sicherheitsgruppe eine Regel eingerichtet ist, die den RDP-Zugriff über Port 3389 zulässt.
- Wenn Sie das Passwort kopiert und eingefügt haben, und die Fehlermeldung `Your credentials did not work` angezeigt wird, geben Sie das Passwort manuell ein. Möglicherweise ist beim Kopieren des Passworts ein Buchstabe zu wenig oder ein Leerzeichen zu viel markiert gewesen.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Instance ihre Statusprüfungen bestanden hat. Weitere Informationen erhalten Sie unter Statuschecks für EC2 Amazon-Instances und the section called “Nicht bestandene Statusprüfungen einer Linux-Instance”.
- Überprüfen Sie, dass die Routing-Tabelle für das Subnetz eine Route hat, die den gesamten Datenverkehr mit Zielen außerhalb der VPC an das Internet-Gateway für die VPC sendet. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Routing-Tabelle (Internet-Gateways) im Amazon VPC Benutzerhandbuch.
- Überprüfen Sie, ob die Windows-Firewall – oder eine andere Firewall-Software – den RDP-Datenverkehr zu Ihrer Instance blockiert. Wir empfehlen, die Windows-Firewall zu deaktivieren und den Zugriff auf Ihre Instance mithilfe von Sicherheitsgruppenregeln zu steuern. Probieren Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Verwenden von AWSSupport-TroubleshootRDP auf disable the Windows Firewall profiles using SSM Agent. Diese Option setzt voraus, dass die Instanz für konfiguriert ist AWS Systems Manager.
  - Verwenden von AWSSupport-ExecuteEC2Rescue.
  - Stoppen Sie die Instance, trennen Sie das Root-Volume und hängen Sie das Volume als Datenvolume an eine temporäre Instanz an. Connect der temporären Instanz her und schalten Sie das Volume online. Laden Sie die Registrierungsstruktur aus dem Datenvolume. Stellen Sie `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicyStandardProfile` unter den Wert 0 `EnableFirewall` ein. Entladen Sie die Registrierungsstruktur und schalten Sie das Volume anschließend offline. Trennen Sie das Volume von der temporären Instanz und fügen Sie es der ursprünglichen Instanz als Root-Volume hinzu. Starten Sie die ursprüngliche Instanz.
- Stellen Sie sicher, dass die Authentifizierung auf Netzwerkebene für Instanzen deaktiviert ist, die nicht Teil einer Active Directory-Domäne sind (verwenden Sie AWSSupport-TroubleshootRDPzudisable NLA).
- Stellen Sie sicher, dass der Starttyp des Remotedesktopdienstes (TermService) auf Automatisch eingestellt ist und der Dienst gestartet ist (verwenden Sie AWSSupport-TroubleshootRDPzuenable and start the RDP service).

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum richtigen Remote Desktop Protocol-Port herstellen, der standardmäßig 3389 ist (verwenden Sie AWSSupport-TroubleshootRDPzu read the current RDP port undchange it back to 3389).
- Stellen Sie sicher, dass Remotedesktopverbindungen auf Ihrer Instanz zulässig sind (verwenden Sie AWSSupport-TroubleshootRDPzuenable Remote Desktop connections).
- Überprüfen Sie, dass das Passwort nicht abgelaufen ist. Wenn das Passwort abgelaufen ist, können Sie es zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort für eine Amazon EC2 Windows-Instance zurück.
- Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit einem Benutzer herzustellen, den Sie auf der Instance erstellt haben, und den Fehler `The user cannot connect to the server due to insufficient access privileges` erhalten, überprüfen Sie, ob Sie dem Benutzer das Recht zur lokalen Anmeldung gewährt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Einem Mitglied das Recht zur lokalen Anmeldung gewähren.
- Wenn Sie versuchen, eine Sitzung zu starten, und es ist bereits die Höchstgrenze gleichzeitiger RDP-Sitzungen erreicht, wird Ihre Sitzung mit der folgenden Meldung beendet: `Your Remote Desktop Services session has ended. Another user connected to the remote computer, so your connection was lost.` Standardmäßig sind pro Instance zwei gleichzeitige RDP-Sitzungen pro Instance erlaubt.

Fehler beim Verwenden des macOS RDP-Clients

Wenn Sie eine Verbindung mit einer Windows-Server-Instance über den Remote Desktop Connection-Client auf der Microsoft-Website herstellen, erhalten Sie möglicherweise folgenden Fehler:

```
Remote Desktop Connection cannot verify the identity of the computer that you want to
 connect to.
```

Laden Sie die Microsoft Remote Desktop App vom Mac App Store herunter und stellen Sie die Verbindung mit Ihrer Instance über die App her.

RDP zeigt anstelle des Desktops einen schwarzen Bildschirm an

Versuchen Sie, das Problem wie folgt zu beheben:

- Überprüfen Sie die Ausgabe der Konsole, ob weitere Informationen gegeben werden. Um die Konsolenausgabe für Ihre Instance mithilfe der EC2 Amazon-Konsole abzurufen, wählen

Sie die Instance aus und klicken Sie dann auf Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, Systemprotokoll abrufen.

- Überprüfen Sie, ob Sie die neueste Version Ihres RDP-Clients verwenden.
- Verwenden Sie versuchsweise die Standardeinstellungen für den RDP-Client.
- Wenn Sie eine Remotedesktopverbindung verwenden, versuchen Sie, diese wie folgt mit der Option `/admin` zu starten.

```
mstsc /v:instance /admin
```

- Wenn der Server eine Anwendung im Vollbildschirmmodus ausführt, besteht die Möglichkeit, dass diese Anwendung nicht mehr reagiert. Starten Sie mit Strg+Umschalt+Esc den Windows-Task-Manager und beenden Sie die betreffende Anwendung.
- Wenn der Server überlastet ist, besteht die Möglichkeit, dass der Server nicht mehr reagiert. Um die Instance mithilfe der EC2 Amazon-Konsole zu überwachen, wählen Sie die Instance und dann den Tab Monitoring aus. Wenn Sie den Typ der Instance in einen größeren Typ ändern müssen, siehe Änderungen des EC2 Amazon-Instanztyps.

Die Remote-Anmeldung bei einer Instance mit einem Benutzer, der kein Administrator ist, ist nicht möglich

Wenn Sie sich mit einem Benutzer, bei dem es sich nicht um ein Administratorkonto handelt, nicht remote an einer Windows-Instance anmelden können, stellen Sie sicher, dass Sie dem Benutzer das Recht zur lokalen Anmeldung gewährt haben. Siehe Einem Benutzer oder einer Gruppe das Recht zur lokalen Anmeldung bei den Domain-Controllern in der Domain gewähren.

Behebung von Remote-Desktop-Problemen mit AWS Systems Manager

Sie können AWS Systems Manager es verwenden, um Probleme beim Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Windows-Instanz mithilfe von RDP zu beheben.

AWSSupport-TroubleshootRDP

Das AWSSupport-TroubleshootRDP Automatisierungsdokument ermöglicht es dem Benutzer, allgemeine Einstellungen auf der Zielinstanz zu überprüfen oder zu ändern, die sich auf RDP-Verbindungen (Remote Desktop Protocol) auswirken können, z. B. den RDP-Port, die Network Layer Authentication (NLA) und die Windows-Firewallprofile. Standardmäßig liest das Dokument die Werte dieser Einstellungen und gibt sie aus.

Das AWSSupport-TroubleshootRDP Automatisierungsdokument kann mit EC2 Instanzen, lokalen Instanzen und virtuellen Maschinen (VMs) verwendet werden, die für die Verwendung mit AWS Systems Manager (verwalteten Instanzen) aktiviert sind. Darüber hinaus kann es auch mit EC2 Instanzen für Windows Server verwendet werden, die nicht für die Verwendung mit Systems Manager aktiviert sind. Informationen zur Aktivierung von Instanzen für die Verwendung mit AWS Systems Manager finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Verwaltete Knoten.

Um Probleme mit dem AWSSupport-TroubleshootRDP Dokument zu beheben

1. Melden Sie sich bei der Systems Manager-Konsole an.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in der gleichen Region wie die beeinträchtigte -Instance befinden.
3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Documents (Dokumente) aus.
4. Auf der Registerkarte Owned by Amazon (Im Besitz von Amazon) geben Sie `AWSSupport-TroubleshootRDP` im Suchfeld ein. Wenn das Dokument `AWSSupport-TroubleshootRDP` angezeigt wird, wählen Sie es aus.
5. Wählen Sie Automatisierung ausführen.
6. Wählen Sie für Execution mode (Ausführungsmodus) die Option Simple execution (Einfache Ausführung) aus.
7. Aktivieren Sie für Eingabeparameter InstanceIddie Option Interaktive Instanzauswahl anzeigen.
8. Wählen Sie Ihre EC2 Amazon-Instance aus.
9. Überprüfen Sie die Beispiele und wählen Sie dann Execute (Ausführen) aus.
10. Um den Fortschritt der Ausführung zu überwachen, warten Sie bei Execution status (Ausführungsstatus), bis sich der Status von Pending (Ausstehend) in Success (Erfolg) ändert. Erweitern Sie Outputs, um die Ergebnisse anzuzeigen. Zum Anzeigen der Ausgabe der einzelnen Schritte wählen Sie unter Executed Steps (Ausgeführte Schritte) ein Element aus Step ID (Schritt-ID) aus.

AWSSupport-TroubleshootRDP Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie Sie allgemeine Problembehandlungsaufgaben mithilfe von ausführen könnenAWSSupport-TroubleshootRDP. Sie können eines der beiden Beispiele verwenden AWS CLI start-automation-executionBefehl oder der bereitgestellte Link zum AWS Management Console.

Example Beispiel: Überprüfen des aktuellen RDP-Status

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom" --region region_code
```

AWS Systems Manager Konsole:

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region#documentVersion=$LATEST
```

Example Beispiel: Deaktivieren der Windows-Firewall

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP"
 --parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, Firewall=Disable" --
region region_code
```

AWS Systems Manager Konsole:

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&Firewall=Disable
```

Example Beispiel: Deaktivieren der Authentifizierung auf Netzwerkebene

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, NLASettingAction=Disable" --
region region_code
```

AWS Systems Manager Konsole:

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion
```

Example Beispiel: Stellen Sie den Startup-Typ des RDP-Services auf „Automatic“ (Automatisch) ein und starten Sie den RDP-Service

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, RDPServiceStartupType=Auto,
 RDPServiceAction=Start" --region region_code
```

AWS Systems Manager Konsole:

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/
AWSSupport-TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=
$LATEST&RDPServiceStartupType=Auto&RDPServiceAction=Start
```

Example Beispiel: Wiederherstellen des Standard-RDP-Ports (3389)

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, RDPPortAction=Modify" --
region region_code
```

AWS Systems Manager Konsole:

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&RDPPortAction=Modify
```

Example Beispiel: Zulassen von Remote-Verbindungen

AWS CLI:

```
aws ssm start-automation-execution --document-name "AWSSupport-TroubleshootRDP" --
parameters "InstanceId=i-1234567890abcdef0, Action=Custom, RemoteConnections=Enable" --
region region_code
```

AWS Systems Manager Konsole:

```
https://console.aws.amazon.com/systems-manager/automation/execute/AWSSupport-
TroubleshootRDP?region=region_code#documentVersion=$LATEST&RemoteConnections=Enable
```

AWSSupport-ExecuteEC2 Rescue

Das AWSSupport-ExecuteEC 2Rescue-Automatisierungsdokument verwendet EC2 Rescue für Windows Server, um EC2 Instanzkonnektivitäts- und RDP-Probleme automatisch zu beheben und wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführen des EC2 Rescue-Tools auf nicht erreichbaren Instanzen.

Das AWSSupport-ExecuteEC 2Rescue-Automatisierungsdokument erfordert einen Stopp und einen Neustart der Instanz. Die Systems Manager-Automatisierung hält die Instance an und erstellt ein Amazon Machine Image (AMI). Alle in den Instance-Speichervolumes gespeicherten Daten gehen verloren. Die öffentliche IP-Adresse ändert sich, wenn Sie keine Elastic IP-Adresse verwenden. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Ausführen des EC2 Rescue-Tools auf nicht erreichbaren Instanzen.

Um Fehler mithilfe des AWSSupport-ExecuteEC 2Rescue-Dokuments zu beheben

1. Öffnen Sie die Systems Manager-Konsole.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in derselben Region wie die beeinträchtigte EC2 Amazon-Instance befinden.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Dokumente.
4. Suchen Sie nach dem Dokument `AWSSupport-ExecuteEC2Rescue`, wählen Sie es aus und wählen Sie dann Automatisierung ausführen.
5. Wählen Sie unter Execution mode (Ausführungsmodus) die Option Simple execution (Einfache Ausführung) aus.
6. Geben Sie im Abschnitt Eingabeparameter für UnreachableInstanceIddie EC2 Amazon-Instance-ID der nicht erreichbaren Instance ein.
7. (Optional) Geben Sie den Bucket-Namen für LogDestinationAmazon Simple Storage Service (Amazon S3) ein, wenn Sie Betriebssystemprotokolle für die Fehlerbehebung Ihrer EC2 Amazon-Instance sammeln möchten. Protokolle werden automatisch in den angegebenen Bucket hochgeladen.
8. Wählen Sie Execute (Ausführen).
9. Um den Fortschritt der Ausführung zu überwachen, warten Sie unter Execution status (Ausführungsstatus), bis sich der Status von Pending (Ausstehend) in Success (Erfolg) ändert. Erweitern Sie Outputs, um die Ergebnisse anzuzeigen. Zum Anzeigen der Ausgabe der einzelnen Schritte klicken Sie unter Executed Steps (Ausgeführte Schritte) auf Step ID (Schritt-ID).

Aktivieren Sie Remote Desktop auf einer EC2 Instance mit Remote-Registrierung

Wenn Ihre nicht erreichbare Instanz nicht vom AWS Systems Manager Session Manager verwaltet wird, können Sie Remote Desktop mithilfe der Remote-Registrierung aktivieren.

1. Beenden Sie die nicht erreichbare Instanz von der EC2 Konsole aus.
2. Trennen Sie das Stamm-Volume der nicht erreichbaren Instance und fügen Sie es an eine erreichbare Instance in der gleichen Availability Zone an, in der sich auch ein Speicher-Volume befindet. Sollten Sie über keine erreichbare Instance in der gleichen Availability Zone verfügen, starten Sie eine. Notieren Sie sich den Gerätenamen des Stamm-Volumes in der nicht erreichbaren Instance.
3. Öffnen Sie in der erreichbaren Instance die Datenträgerverwaltung. Hierzu können Sie den folgenden Befehl in einem Eingabeaufforderungsfenster ausführen.

   ```
   diskmgmt.msc
   ```

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neu angefügte Volume, das von der nicht erreichbaren Instance stammt, und wählen Sie anschließend Online aus.
5. Öffnen Sie den Windows Registrierungs-Editor. Hierzu können Sie den folgenden Befehl in einem Eingabeaufforderungsfenster ausführen.

   ```
   regedit
   ```

6. Wählen Sie im Registrierungs-Editor die Option HKEY_LOCAL_MACHINE und anschließend Datei > Hive laden aus.
7. Wählen Sie das Laufwerk des angeschlossenen Volumes aus, navigieren Sie zu `\Windows\System32\config\`, wählen Sie `SYSTEM` aus und wählen Sie dann Open (Öffnen) aus.
8. Geben Sie unter Key Name (Schlüsselname) einen eindeutigen Namen für die Struktur ein, und wählen Sie OK.
9. Sichern Sie die Registrierungsstruktur, bevor Sie Änderungen an der Registrierung vornehmen.

   a. Wählen Sie in der Konsolenstruktur des Registrierungseditors die Struktur aus, die Sie geladen haben: HKEY_LOCAL_MACHINE\. *your-key-name*

   b. Wählen Sie Datei >Exportieren aus.

c. Wählen Sie im Dialogfeld „Registrierungsdatei exportieren“ den Speicherort aus, an dem die Sicherungskopie gespeichert werden soll, und geben Sie dann im Feld Dateiname einen Namen für die Sicherungsdatei ein.

d. Wählen Sie Speichern.

10. Navigieren Sie im Registrierungseditor zu FDeny**HKEY_LOCAL_MACHINE*your key name*\ControlSet001\Control\Terminal Server**, und doppelklicken Sie dann im Detailbereich auf FDeny. TSConnections
11. Geben Sie im Fenster Edit DWORD (DWORD bearbeiten) in das Feld Value data (Wertedaten) `0` ein.
12. Klicken Sie auf OK.

> **Note**
>
> Wenn der Wert im Wert-Datenfeld 1 lautet, verweigert die Instance Remotedesktopverbindungen. Der Wert `0` erlaubt Remotedesktopverbindungen.

13. Wählen Sie im Registrierungseditor HKEY_LOCAL_MACHINE\ und dann Datei***your-key-name***, Hive entladen aus.
14. Schließen Sie den Registrierungs-Editor und die Datenträgerverwaltung.
15. Trennen Sie das Volume von der EC2 Konsole aus von der erreichbaren Instanz und fügen Sie es dann erneut der nicht erreichbaren Instanz hinzu. Geben Sie beim Anfügen des Volumes an die nicht erreichbare Instance den zuvor gespeicherten Gerätenamen in das Feld Gerät ein.
16. Starten Sie die unerreichbare Instance neu.

Ich habe meinen privaten Schlüssel verloren. Wie kann ich mich mit meiner Windows-Instance verbinden?

Wenn Sie eine Verbindung zu einer neu gestarteten Windows-Instance herstellen, entschlüsseln Sie das Passwort für das Administrator-Konto mithilfe des privaten Schlüssels des Schlüsselpaars, das Sie beim Starten der Instance festgelegt haben.

Wenn Sie das Administratorpasswort und den privaten Schlüssel nicht mehr haben, müssen Sie das Passwort zurücksetzen oder eine neue Instance erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort für eine Amazon EC2 Windows-Instance zurück. Schritte zum Zurücksetzen des Kennworts mithilfe eines Systems Manager Manager-Dokuments

finden Sie unter Passwörter und SSH-Schlüssel auf EC2 Instanzen zurücksetzen im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch.

Probleme beim Starten EC2 von Amazon Windows-Instances beheben

Im Folgenden finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung, die Ihnen bei der Lösung von Passwort- und Aktivierungsproblemen bei Amazon EC2 Windows-Instances helfen sollen.

Problembereiche

- Passwort nicht verfügbar
- Passwort noch nicht verfügbar
- Windows-Passwort kann nicht abgerufen werden
- Warten auf Metadaten-Service
- Windows kann nicht aktiviert werden
- Keine Original-Windows-Version (0x80070005)
- Kein Terminal Server License-Server verfügbar, um eine Lizenz bereitzustellen
- „Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet.“ (Windows 2019)

Passwort nicht verfügbar

Um eine Verbindung zu der Windows-Instance unter Verwendung der Remotedesktopdienste herzustellen, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort angeben. Die bereitgestellten Benutzerkonten und Passwörter richten sich nach dem AMI, mit dem die Instance gestartet wurde. Sie können entweder das automatisch erzeugte Passwort für das Administrator-Konto abrufen oder das Benutzerkonto und das Passwort verwenden, das in der ursprünglichen Instance bei der Erstellung des AMI verwendet wurden.

Sie können ein Passwort für das Administratorkonto für Instances generieren, die unter Verwendung eines benutzerdefinierten Windows-AMIs gestartet wurden. Um das Passwort zu generieren, müssen Sie einige Einstellungen im Betriebssystem konfigurieren, bevor das AMI erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Amazon-EBS-gestütztes AMI erstellen.

Wenn Ihre Windows-Instance nicht für die Generierung eines zufällig gewählten Passworts konfiguriert sind, wird bei dem Versuch, das automatisch generierte Passwort über die Konsole abzurufen, die folgende Meldung angezeigt:

```
Password is not available.
The instance was launched from a custom AMI, or the default password has changed. A
password cannot be retrieved for this instance. If you have forgotten your password,
 you can
reset it using the Amazon EC2 configuration service. For more information, see
 Passwords for a
Windows Server instance.
```

Überprüfen Sie die Ausgabe der Konsole für die Instance daraufhin, ob auf dem zum Starten der Instance verwendeten AMI die automatische Generierung des Passworts deaktiviert ist. Wenn die Generierung des Passworts deaktiviert ist, sieht die Ausgabe der Konsole wie folgt aus:

```
Ec2SetPassword: Disabled
```

Wenn die automatische Passwortgenerierung deaktiviert ist und Sie sich nicht an das Passwort der ursprünglichen Instance erinnern, können Sie das Passwort für diese Instance zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort für eine Amazon EC2 Windows-Instance zurück.

Passwort noch nicht verfügbar

Um eine Verbindung zu der Windows-Instance unter Verwendung der Remotedesktopdienste herzustellen, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort angeben. Die bereitgestellten Benutzerkonten und Passwörter richten sich nach dem AMI, mit dem die Instance gestartet wurde. Sie können entweder das automatisch erzeugte Passwort für das Administrator-Konto abrufen oder das Benutzerkonto und das Passwort verwenden, das in der ursprünglichen Instance bei der Erstellung des AMI verwendet wurden.

Ihr Passwort sollte innerhalb von einigen Minuten verfügbar sein. Wenn das Passwort noch nicht verfügbar ist, wird bei dem Versuch, das automatisch generierte Passwort über die Konsole abzurufen, die folgende Meldung angezeigt:

```
Password not available yet.
Please wait at least 4 minutes after launching an instance before trying to retrieve
 the
auto-generated password.
```

Wenn Sie das Passwort auch nach etwa vier Minuten nicht abrufen können, ist möglicherweise der Launch-Agent für Ihre Instance nicht für die Generierung eines Passworts konfiguriert. Sie können

dies daran erkennen, dass die Ausgabe der Konsole leer ist. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen der Konsoleausgabe nicht möglich.

Stellen Sie außerdem sicher, dass für das AWS Identity and Access Management (IAM-) Konto, das für den Zugriff auf das Management Portal verwendet wird, die `ec2:GetPasswordData` Aktion zulässig ist. Weitere Informationen zum Verwalten von IAM-Berechtigungen finden Sie unter Was ist IAM?.

Windows-Passwort kann nicht abgerufen werden

Um das automatisch generierte Passwort für das Administrator-Konto abzurufen, müssen Sie das Schlüsselpaar verwenden, das Sie beim Starten der Instance festgelegt haben. Wenn Sie beim Starten Ihrer Instance kein Schlüsselpaar angegeben haben, wird die folgende Meldung angezeigt.

```
Cannot retrieve Windows password
```

Sie können diese Instance beenden und eine neue Instance mit demselben AMI starten. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie ein Schlüsselpaar angeben.

Warten auf Metadaten-Service

Windows-Instances müssen Informationen aus den Instance-Metadaten abrufen, damit sie sich aktivieren können. Standardmäßig stellt die `WaitForMetaDataAvailable` Einstellung sicher, dass der EC2 Config-Dienst wartet, bis auf die Instanz-Metadaten zugegriffen werden kann, bevor er mit dem Startvorgang fortfährt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Instanz-Metadaten, um Ihre EC2 Instanz zu verwalten.

Wenn die Instance die Erreichbarkeitsprüfung nicht besteht, gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben.

- Überprüfen Sie bei EC2-VPC den CIDR-Block Ihrer VPC. Windows-Instances können nicht ordnungsgemäß gestartet werden, wenn sie in einer VPC in einem IP-Adressbereich von `224.0.0.0` bis `255.255.255.255` gestartet werden (IP-Adressbereiche Klasse D und Klasse E). Diese IP-Adressbereiche sind reserviert und sollten keinen Hostgeräten zugewiesen werden. Wir empfehlen, eine VPC mit einem CIDR-Block aus dem privaten (nicht öffentlich routingfähigen) IP-Adressbereich zu erstellen, wie in RFC 1918 spezifiziert.
- Möglicherweise wurde das System mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert. Probieren Sie, eine Netzwerkschnittstelle zu erstellen und sie der Instance anzufügen.

- So aktivieren Sie DHCP auf einer Windows-Instance, zu der Sie keine Verbindung herstellen können

1. Beenden Sie die betroffene Instance und trennen Sie das Stamm-Volume von der Instance.
2. Starten Sie eine temporäre Instance in derselben Availability Zone wie die betroffene Instance.

> **Warning**
>
> (Optional) Wenn ihre temporäre Instance auf demselben AMI basiert wie die ursprüngliche Instance, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen. Anderenfalls werden Sie die ursprüngliche Instance nach der Wiederherstellung des Stamm-Volumes wegen einer Festplatten-Signaturkollision nicht booten können. Alternativ können Sie ein anderes AMI für die temporäre Instance verwenden. Wenn die ursprüngliche Instance beispielsweise das AWS Windows AMI für Windows Server 2016 verwendet, starten Sie die temporäre Instance mit dem AWS Windows AMI für Windows Server 2019.

3. Hängen Sie das Stamm-Volume aus der betroffenen Instance an diese temporäre Instance an. Stellen Sie eine Verbindung mit der temporären Instance her, öffnen Sie das Datenträgerverwaltung-Dienstprogramm und bringen Sie das Laufwerk online.
4. Öffnen Sie von der temporären Instance aus Regedit und wählen Sie HKEY_LOCAL_MACHINE. Wählen Sie im Menü File die Option Load Hive aus. Wählen Sie das Laufwerk aus, öffnen Sie die Datei `Windows\System32\config\SYSTEM` und geben Sie einen (frei wählbaren) Schlüsselnamen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Wählen Sie den gerade geladenen Schlüssel aus und navigieren Sie zu `ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces`. Dort sind alle Netzwerkschnittstellen nach ihrer GUID sortiert aufgelistet. Wählen Sie die richtige Netzwerkschnittstelle aus. Wenn DHCP deaktiviert und eine statische IP-Adresse zugewiesen ist, ist `EnableDHCP` auf 0 gesetzt. Um DHCP zu aktivieren, setzen Sie `EnableDHCP` auf 1 und löschen Sie die folgenden Schlüssel (falls vorhanden): `NameServer`, `SubnetMask`, `IPAddress` und `DefaultGateway`. Wählen Sie den Schlüssel erneut aus und wählen Sie dann aus dem Menü File den Befehl Unload Hive.

> **Note**
>
> Wenn Sie mehrere Netzwerkschnittstellen konfiguriert haben, müssen Sie DHCP für die richtige Schnittstelle aktivieren. Um die richtige Netzwerkschnittstelle

zu identifizieren, überprüfen Sie die folgenden Schlüsselwerte: `NameServer`, `SubnetMask`, `IPAddress` und `DefaultGateway`. Diese Werte enthalten die statische Konfiguration der vorangehenden Instance.

6. (Optional) Wenn DHCP bereits aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, dass keine Route zu dem Metadaten-Service vorhanden ist. Durch eine Aktualisierung der EC2 Config kann dieses Problem behoben werden.

   a. Laden Sie die neueste Version des EC2 Config-Dienstes herunter und installieren Sie sie. Weitere Informationen zum Installieren dieses Service erhalten Sie unter the section called “ EC2Config installieren”.

   b. Extrahieren Sie die Dateien aus der `.zip`-Datei in das `Temp`-Verzeichnis auf dem von Ihnen angefügten Laufwerk.

   c. Öffnen Sie Regedit und wählen Sie HKEY_LOCAL_MACHINE. Wählen Sie im Menü File die Option Load Hive aus. Wählen Sie das Laufwerk aus, öffnen Sie die Datei `Windows\System32\config\SOFTWARE` und geben Sie einen (frei wählbaren) Schlüsselnamen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   d. Wählen Sie den gerade geladenen Schlüssel aus und navigieren Sie zu `Microsoft\Windows\CurrentVersion`. Wählen Sie den Schlüssel `RunOnce` aus. (Wenn dieser Schlüssel nicht vorhanden ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf `CurrentVersion`, zeigen Sie auf New, wählen Sie die Option Schlüssel und benennen Sie den Schlüssel `RunOnce`.) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schlüssel, zeigen Sie auf New und wählen Sie String Value. Geben Sie `Ec2Install` als den Namen und `C:\Temp\Ec2Install.exe -q` als die Daten ein.

   e. Wählen Sie den Schlüssel erneut aus und wählen Sie dann aus dem Menü File den Befehl Unload Hive.

7. (Optional) Wenn ihre temporäre Instance auf demselben AMI basiert wie die ursprüngliche Instance, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen. Andernfalls werden Sie die ursprüngliche Instance nach der Wiederherstellung des Stamm-Volumes wegen einer Festplatten-Signaturkollision nicht booten können.

   Warning

   Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie mit dem Registrierungs-Editor die Windows-Registrierung bearbeiten. Wenn Sie nicht mit der Windows-Registrierung

vertraut sind oder nicht wissen, wie man Änderungen mit dem Registrierungs-Editor vornimmt, finden Sie weitere Informationen unter Konfigurieren der Registrierung.

a. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, geben Sie regedit.exe ein und drücken Sie die Eingabetaste.

b. Wählen Sie im Registrierungs-Editor im Kontextmenü (rechte Maustaste) HKEY_LOCAL_MACHINE aus und dann Suchen.

c. Geben Sie Windows Boot Manager ein und klicken Sie dann auf Weiteresuchen.

d. Wählen Sie den Schlüssel `11000001` aus. Dieser Schlüssel ist ein gleichgeordnetes Element des Schlüssels, den Sie im vorherigen Schritt gefunden haben.

e. Klicken Sie im rechten Bereich auf `Element` und wählen Sie dann im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option Ändern aus.

f. Suchen Sie die 4-Byte-Datenträgersignatur bei Versatz 0x38 in den Daten. Kehren Sie die Bytes um, um die Datenträgersignatur zu erstellen, und notieren Sie diese. Die Datenträgersignatur der folgenden Daten lautet zum Beispiel `E9EB3AA5`:

```
...
0030  00 00 00 00 01 00 00 00
0038  A5 3A EB E9 00 00 00 00
0040  00 00 00 00 00 00 00 00
...
```

g. Führen Sie in einem Befehlszeilenfenster den folgenden Befehl aus, um Microsoft zu starten DiskPart.

```
diskpart
```

h. Führen Sie den folgenden DiskPart Befehl aus, um das Volume auszuwählen. (Sie können mit dem Hilfsprogramm Datenträgerverwaltung überprüfen, ob die Datenträgernummer "1" ist.)

```
DISKPART> select disk 1

Disk 1 is now the selected disk.
```

i. Führen Sie den folgenden DiskPart Befehl aus, um die Festplattensignatur abzurufen.

```
DISKPART>  uniqueid disk

Disk ID: 0C764FA8
```

j. Wenn die im vorherigen Schritt angezeigte Festplattensignatur nicht mit der Festplattensignatur von BCD übereinstimmt, die Sie zuvor notiert haben, verwenden Sie den folgenden DiskPart Befehl, um die Festplattensignatur so zu ändern, dass sie übereinstimmt:

```
DISKPART> uniqueid disk id=E9EB3AA5
```

8. Bringen Sie das Laufwerk mit dem Datenträgerveraltung-Dienstprogramm offline.

> **Note**
>
> Das Laufwerk ist automatisch offline, wenn die temporäre Instance dasselbe Betriebssystem wie die betroffene Instance ausführt. Sie müssen es daher nicht manuell offline schalten.

9. Trennen Sie das Volume von der temporären Instance. Sie können die temporäre Instance beenden, falls Sie keine weitere Verwendung mehr dafür haben.
10. Stellen Sie das Stamm-Volume aus der betroffenen Instance wieder her, indem Sie es als anhänge `/dev/sda1`.
11. Starten Sie die betroffene Instance.

Wenn Sie mit der Instance verbunden sind, öffnen Sie auf der Instance einen Webbrowser und geben Sie den folgenden URL für den Metadaten-Server ein:

```
http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Wenn Sie keine Verbindung zu dem Metadaten-Server herstellen können, versuchen Sie das Problem mit den folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Laden Sie die neueste Version des EC2 Config-Dienstes herunter und installieren Sie sie. Weitere Informationen zum Installieren dieses Service erhalten Sie unter the section called “ EC2Config installieren”.

- Prüfen Sie, ob auf der Windows-Instance Red Hat PV-Treiber ausgeführt werden. Wenn dies der Fall ist, führen Sie eine Treiberaktualisierung aus Citrix PV-Treiber durch. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Upgrade für PV-Treiber”.
- Stellen Sie sicher, dass die Firewall- IPSec, und Proxyeinstellungen den ausgehenden Datenverkehr zum Metadatendienst (`169.254.169.254`) oder zu den AWS KMS Servern nicht blockieren (die Adressen sind in `TargetKMSServer` elements in angegeben`C:\Program Files \Amazon\Ec2ConfigService\Settings\ActivationSettings.xml`).
- Überprüfen Sie, ob Sie eine Route zu dem Metadaten-Server (`169.254.169.254`) haben, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
route print
```

- Überprüfen Sie, ob (allgemeine) Netzwerkprobleme vorliegen, die die Availability Zone für Ihre Instance betreffen. Gehen Sie zu http://status.aws.amazon.com/.

Windows kann nicht aktiviert werden

Windows-Instanzen verwenden die AWS KMS Windows-Aktivierung. Sie können diese Meldung erhalten:`A problem occurred when Windows tried to activate. Error Code 0xC004F074`, wenn Ihre Instance den AWS KMS Server nicht erreichen kann. Windows muss alle 180 Tage aktiviert werden. EC2Config versucht, den AWS KMS Server vor Ablauf des Aktivierungszeitraums zu kontaktieren, um sicherzustellen, dass Windows aktiviert bleibt.

Wenn Sie ein Problem bei der Windows-Aktivierung haben, gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben.

Für EC2 Config (Windows Server 2012 R2 AMIs und früher)

1. Laden Sie die neueste Version des EC2 Config-Dienstes herunter und installieren Sie sie. Weitere Informationen zum Installieren dieses Service erhalten Sie unter the section called “ EC2Config installieren”.
2. Melden Sie sich an der Instance an und öffnen Sie die folgende Datei: `C:\Program Files \Amazon\Ec2ConfigService\Settings\config.xml`.
3. Suchen Sie das WindowsActivateEc2-Plugin in der `config.xml` Datei. Ändern Sie den Status in Enabled und speichern Sie die Änderungen.
4. Starten Sie im Windows-Dienste-Snap-In den Windows-Diensten den Dienst EC2 Config neu oder starten Sie die Instanz neu.

Wenn dies das Aktivierungsproblem nicht behebt, führen Sie zusätzlich die folgenden Schritte aus.

1. Legen Sie das AWS KMS Ziel fest: C:\> slmgr.vbs /skms 169.254.169.250:1688
2. Aktivieren Sie Windows: C:\> slmgr.vbs /ato

Zum EC2 Start (Windows Server 2016 AMIs und höher)

1. Importieren Sie das EC2 Launch-Modul von einer PowerShell Eingabeaufforderung mit Administratorrechten aus:

```
PS C:\> Import-Module "C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Module
\Ec2Launch.psd1"
```

2. Rufen Sie die Funktion Add-Routes auf, um die Liste der neuen Routen anzuzeigen:

```
PS C:\> Add-Routes
```

3. Rufen Sie die ActivationSettings Set-Funktion auf:

```
PS C:\> Set-Activationsettings
```

4. Führen Sie das folgende Skript aus, um Windows zu aktivieren:

```
PS C:\> cscript "${env:SYSTEMROOT}\system32\slmgr.vbs" /ato
```

Wenn Sie sowohl für EC2 Config als auch für EC2 Launch immer noch einen Aktivierungsfehler erhalten, überprüfen Sie die folgenden Informationen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie Routen zu den AWS KMS Servern haben. Öffnen Sie die Datei `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Settings\ActivationSettings.xml` und suchen Sie die `TargetKMSServer`-Elemente. Führen Sie den folgenden Befehl aus und überprüfen Sie, ob die Adressen für diese AWS KMS Server aufgeführt sind.

```
route print
```

- Stellen Sie sicher, dass der AWS KMS Client-Schlüssel gesetzt ist. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus und überprüfen Sie die Ausgabe.

```
C:\Windows\System32\slmgr.vbs /dlv
```

Wenn die Ausgabe Fehler: Produktschlüssel nicht gefunden enthält, ist der AWS KMS Client-Schlüssel nicht festgelegt. Wenn der AWS KMS Client-Schlüssel nicht eingerichtet ist, suchen Sie den Client-Schlüssel wie in diesem Microsoft-Artikel beschrieben: AWS KMS Client-Aktivierung und Produktschlüssel, und führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um den AWS KMS Client-Schlüssel festzulegen.

```
C:\Windows\System32\slmgr.vbs /ipk client_key
```

- Überprüfen Sie, ob für das System die Uhrzeit und die Zeitzone richtig eingestellt sind. Wenn Sie eine andere Zeitzone als UTC verwenden, fügen Sie den folgenden Registrierungsschlüssel hinzu und setzen ihn auf `1`, um sicherzustellen, dass die Zeit korrekt ist: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\RealTimeIsUniversal`.
- Wenn die Windows-Firewall aktiviert ist, deaktivieren Sie sie vorübergehend mit dem folgenden Befehl.

```
netsh advfirewall set allprofiles state off
```

Keine Original-Windows-Version (0x80070005)

Windows-Instanzen verwenden die AWS KMS Windows-Aktivierung. Wenn eine Instance den Aktivierungsprozess nicht abschließen kann, wird gemeldet, dass diese Kopie von Windows keine Original-Windows-Version ist.

Versuchen Sie die Empfehlungen unter Windows kann nicht aktiviert werden.

Kein Terminal Server License-Server verfügbar, um eine Lizenz bereitzustellen

Standardmäßig ist Windows Server über Remotedesktopdienste für zwei gleichzeitige Benutzersitzungen lizenziert. Wenn Sie einen gleichzeitigen Zugriff auf Ihre Windows-Instance über Remotedesktopdienste für mehr als zwei Benutzer bereitstellen möchten, können Sie eine zusätzliche Remotedesktopdienst-CAL (Client Access License) erwerben und die Serverrollen Remotedesktop-Sitzungshost und Remotedesktop-Lizenzierungsserver installieren.

Überprüfen Sie, ob folgende Probleme auftreten:

- Sie haben die maximal zulässige Anzahl an gleichzeitigen RDP-Sitzungen überschritten.
- Sie haben die Windows-Remotedesktopdienste-Rolle installiert.
- Die Lizenz ist abgelaufen. Wenn die Lizenz abgelaufen ist, können Sie keine Verbindung mehr zu der Windows-Instance als Benutzer herstellen. Sie können die folgenden Gegenmaßnahmen versuchen:
  - Stellen Sie über die Befehlszeile unter Verwendung eines `/admin`-Parameters eine Verbindung zu der Instance her. Beispiel:

    ```
    mstsc /v:instance /admin
    ```

    Weitere Informationen finden Sie in dem folgenden Microsoft-Artikel: Access Remote Desktop Via Command Line.
  - Halten Sie die Instance an, lösen Sie die Amazon EBS-Volumes und hängen Sie sie an eine neue Instance in derselben Availability Zone an, um Ihre Daten wiederherzustellen.

„Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet.“ (Windows 2019)

Instanzen, die über den neuesten Windows Server gestartet werden, zeigen AMIs möglicherweise eine Windows Update-Dialogmeldung mit der Aufschrift „Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet“ an. Diese Meldung erscheint aufgrund von Änderungen in Windows Server und wirkt sich nicht auf das Verhalten von Windows Update oder Ihre Fähigkeit zur Verwendung von Einstellungen aus.

So entfernen Sie die Warnung

1. Öffnen Sie `gpedit.msc` und navigieren Sie zu Computerkonfiguration, Administrative Vorlagen, Windows-Komponenten, Windows-Updates. Bearbeiten Sie Automatisches Update konfigurieren und setzen Sie diese Option auf aktiviert.
2. Aktualisieren Sie in einer Eingabeaufforderung die Gruppenrichtlinie mit gpupdate /force.
3. Schließen Sie die Windows-Aktualisierungseinstellungen und öffnen Sie sie erneut. Ihnen wird in der obigen Nachricht mitgeteilt, das Ihre Einstellungen von Ihrer Organisation verwaltet werden, gefolgt von: „Wir laden Updates automatisch herunter, abgesehen von gemessenen

Verbindungen (wofür Gebühren anfallen können). In diesem Fall laden wir die Updates, die für das reibungslose Ausführen von Windows erforderlich sind, automatisch herunter.“

4. Kehren Sie zu `gpedit.msc` zurück und setzen Sie die Gruppenrichtlinie zurück auf nicht konfiguriert. Führen Sie gpupdate /force erneut aus.
5. Schließen Sie die Befehlsaufforderung und warten Sie einige Minuten.
6. Öffnen Sie die Windows-Aktualisierungseinstellungen erneut. Sie sollten die Meldung „Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet.“ nicht sehen.

Probleme mit Amazon EC2 Windows-Instances beheben

Im Folgenden finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung, die Ihnen bei der Lösung von Problemen mit Amazon EC2 Windows-Instances helfen sollen.

Problembereiche

- AWS Systems Manager Sessions Manager konnte nicht mit einer Windows Server 2025-Instance verbunden werden
- EBS-Volumes unter Windows Server 2016 und 2019 werden nicht initialisiert
- Starten Sie eine EC2 Windows-Instanz im Verzeichnisdienste-Wiederherstellungsmodus (DSRM)
- Die Instance verliert die Netzwerkverbindung oder geplante Aufgaben werden nicht zu dem erwarteten Zeitpunkt ausgeführt
- Abrufen der Konsoleausgabe nicht möglich
- Windows Server 2012 R2 nicht im Netzwerk verfügbar
- Kollision der Festplattensignatur

AWS Systems Manager Sessions Manager konnte nicht mit einer Windows Server 2025-Instance verbunden werden

Möglicherweise tritt beim Verbinden von AWS Systems Manager Sessions Manager mit einer Windows Server 2025-Instanz ein Problem auf. Um dieses Problem zu beheben, melden Sie sich bei der Instance an, navigieren Sie dann zu `Settings > Apps > Optional Features` und fügen Sie `WMIC` hinzu. Starten Sie den SSM Agent-Dienst neu oder starten Sie die Instanz neu und Sessions Manager sollte eine Verbindung herstellen.

Sie können dieselbe Aktion auch mit dem folgenden PowerShell Befehl ausführen:

```
Start-Process -FilePath "$env:SystemRoot\system32\Dism.exe" -ArgumentList @('/
Online', '/Add-Capability', '/CapabilityName:WMIC~~~~') -Wait; Restart-Service -Name
 AmazonSSMAgent
```

EBS-Volumes unter Windows Server 2016 und 2019 werden nicht initialisiert

Instances, die mit Amazon Machine Images (AMIs) für Windows Server 2016 und 2019 erstellt wurden, verwenden den EC2 Launch v1-Agenten für eine Vielzahl von Startaufgaben, einschließlich der Initialisierung von EBS-Volumes. Standardmäßig initialisiert EC2 Launch v1 keine sekundären Volumes. Sie können EC2 Launch v1 jedoch wie folgt so konfigurieren, dass diese Festplatten automatisch initialisiert werden.

Zuordnen von Laufwerkbuchstaben zu Volumes

1. Stellen Sie eine Verbindung zu der Instance her, um die Datei `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Config\DriveLetterMappingConfig.json` in einem Texteditor zu öffnen und zu konfigurieren.
2. Geben Sie die Volume-Einstellungen wie folgt an:

   ```
   {
   "driveLetterMapping": [
    {
      "volumeName": "sample volume",
      "driveLetter": "H"
    }]
   }
   ```
3. Speichern Sie Ihre Änderungen und schließen Sie die Datei.
4. Öffnen Sie Windows PowerShell und führen Sie mit dem folgenden Befehl das EC2 Launch v1-Skript aus, das die Festplatten initialisiert:

   ```
   PS C:\>  C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1
   ```

   Fügen Sie die Flag `-Schedule` wie folgt hinzu, um die Datenträger bei jedem Start der Instance zu initialisieren:

```
PS C:\>  C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Scripts\InitializeDisks.ps1 -
Schedule
```

Der EC2 Launch v1-Agent kann Instanzinitialisierungsskripts z. B. `initializeDisks.ps1` parallel zum `InitializeInstance.ps1` Skript ausführen. Wenn das Skript `InitializeInstance.ps1` die Instance neu startet, können dadurch andere geplante Aufgaben, die beim Start der Instance ausgeführt werden, unterbrochen werden. Um mögliche Konflikte zu vermeiden, sollten Sie dem Skript `initializeDisks.ps1` Logik hinzufügen, damit die Initialisierung der Instance zuerst abgeschlossen wird.

> **Note**
>
> Wenn das EC2 Launch-Skript die Volumes nicht initialisiert, stellen Sie sicher, dass die Volumes online sind. Wenn die Volumes offline sind, führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle Festplatten online zu schalten.
>
> ```
> PS C:\> Get-Disk | Where-Object IsOffline -Eq $True | Set-Disk -IsOffline
>  $False
> ```

Starten Sie eine EC2 Windows-Instanz im Verzeichnisdienste-Wiederherstellungsmodus (DSRM)

Wenn eine Instance unter Microsoft Active Directory einen Systemausfall oder andere kritische Fehler hat, können Sie eine Fehlerbehebung für die Instance einleiten, indem Sie das System in einem besonderen, abgesicherten Modus starten, der als Verzeichnisdienstwiederherstellung (Directory Services Restore Mode, DSRM) bezeichnet wird. In DSRM können Sie Active Directory reparieren oder wiederherstellen.

Treiberunterstützung für DSRM

Die Verfahren zur Aktivierung von DSRM und zum Starten der Instance richten sich nach den Treibern, die auf der Instance ausgeführt werden. In der EC2 Konsole können Sie die Treiberversionsdetails für eine Instanz aus dem Systemprotokoll einsehen. In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, welche Treiber für DSRM unterstützt werden.

Treiberversionen	DSRM-Unterstützung?	Nächste Schritte
Citrix PV 5.9	Nein	Stellen Sie die Instance anhand einer Sicherung wieder her. DSRM kann nicht aktiviert werden.
AWS PV 7.2.0	Nein	Zwar unterstützt dieser Treiber DSRM nicht, aber Sie können das Stamm-Volume von der Instance lösen, einen Snapshot des Volumes nehmen oder anhand des Volumes ein AMI erstellen und es dann einer anderen Instance in derselben Availability Zone als sekundäres Volume zuweisen. Anschließend können Sie DSRM (wie in diesem Abschnitt beschrieben) aktivieren.
AWS PV 7.2.2 und höher	Ja	Lösen Sie das Stamm-Volume, hängen Sie es an eine andere Instance an und aktivieren Sie DSRM (wie in diesem Abschnitt beschrieben).
Enhanced Networking	Ja	Lösen Sie das Stamm-Volume, hängen Sie es an eine andere Instance an und aktivieren Sie DSRM (wie in diesem Abschnitt beschrieben).

Weitere Informationen zum Aktivieren von Erweitertem Netzwerk finden Sie unter the section called “Elastic Network Adapter (ENA)”. Informationen zur Aktualisierung von AWS PV-Treibern finden Sie unter Aktualisieren von PV-Treibern auf Windows-Instanzen.

Konfigurieren einer Instance zum Starten im Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus (DSRM)

EC2 Windows-Instances verfügen nicht über Netzwerkkonnektivität, bevor das Betriebssystem ausgeführt wird. Daher können Sie auch nicht die Taste F8 auf der Tastatur drücken, um eine Startoption auszuwählen. Sie müssen eines der folgenden Verfahren verwenden, um eine EC2 Windows Server-Instanz in DSRM zu starten.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Active Directory beschädigt ist, die Instance aber noch ausgeführt wird, können Sie die Instance über das Dialogfeld „Systemkonfiguration“ oder über die

Eingabeaufforderung so konfigurieren, dass sie im Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus (DSRM) gestartet wird.

So starten Sie eine laufende Instance über das Dialogfeld „Systemkonfiguration“ im Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus (DSRM)

1. Geben Sie im Dialogfeld Ausführen den Befehl `msconfig` ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Wählen Sie die Registerkarte Start aus.
3. Aktivieren Sie unter Startoptionen das Kontrollkästchen Abgesicherter Start.
4. Wählen Sie die Option Active Directory-Wiederherstellung und klicken Sie dann auf OK. Sie werden aufgefordert, den Server neu zu starten.

So starten Sie eine laufende Instance über die Eingabeaufforderung im Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus (DSRM)

Führen Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster den folgenden Befehl aus:

```
bcdedit /set safeboot dsrepair
```

Wenn eine Instance offline und damit nicht erreichbar ist, müssen Sie das Stamm-Volume von der Instance lösen und es an eine andere Instance anbinden, um den Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus (DSRM) zu aktivieren.

So starten Sie eine Offline-Instance im Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmodus (DSRM)

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Suchen Sie die betroffene Instance und wählen Sie sie aus. Wählen Sie Instance state (Instance-Status), Stop instance (Instance anhalten).
4. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus und erstellen Sie eine temporäre Instance in derselben Availability Zone wie die betroffene Instance. Wählen Sie einen Instance-Typ, der eine andere Version von Windows verwendet. Wenn Ihre Instance zum Beispiel Windows Server 2016 ist, wählen Sie eine Windows-Server-2019-Instance.

> **Important**
>
> Wenn Sie die Instance nicht in der gleichen Availability Zone wie die betroffene Instance erstellen, können Sie das Stamm-Volume der betroffenen Instance nicht der neuen Instance anfügen.

5. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.
6. Lokalisieren Sie das Stamm-Volume der betroffenen Instance. Trennen Sie das Volume und fügen Sie es der neu erstellten temporären Instance an. Fügen Sie es dem standardmäßigen Gerätenamen (xvdf) an.
7. Stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung mit der temporären Instance her und verwenden Sie anschließend das Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung, um das Volume verfügbar zu machen und es zu verwenden.
8. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie dabei D durch den Laufwerkbuchstaben, den Sie dem gerade angefügten sekundären Volume zugewiesen haben:

```
bcdedit /store D:\Boot\BCD /set {default} safeboot dsrepair
```

9. Wählen Sie im Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung das Laufwerk aus, das Sie zugewiesen haben, öffnen Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählen Sie die Option Offline aus.
10. Trennen Sie in der EC2 Konsole das betroffene Volume von der temporären Instance und fügen Sie es mit dem Gerätenamen erneut Ihrer ursprünglichen Instance hinzu. `/dev/sda1` Sie müssen diesen Gerätenamen angeben, um das Volume als Stamm-Volume hinzufügen zu können.
11. Starten Sie die Instance.
12. Nachdem die Instanz die Integritätsprüfungen in der EC2 Konsole bestanden hat, stellen Sie über Remote Desktop eine Verbindung mit der Instanz her und stellen Sie sicher, dass sie im DSRM-Modus gestartet wird.
13. (Optional) Halten Sie die in dieser Prozedur erstellte temporäre Instance an bzw. löschen Sie sie.

Die Instance verliert die Netzwerkverbindung oder geplante Aufgaben werden nicht zu dem erwarteten Zeitpunkt ausgeführt

Wenn Sie Ihre Instance neu starten, und die Netzwerkverbindung Ihrer Instance getrennt wird, besteht die Möglichkeit, dass die Instance eine falsche Uhrzeit hat.

Windows-Instances verwenden standardmäßig UTC (Universal Time Coordinated). wenn Sie die Zeit für Ihre Instance auf eine andere Zeitzone einstellen und sie neu starten, ergibt sich ein Zeitversatz, und die Instance verliert vorübergehend ihre IP-Adresse. Die Instance erhält zwar nach einiger Zeit ihre Netzwerkverbindung zurück, aber dies kann einige Stunden dauern. Die Dauer, bis die Instance wieder ihre Netzwerkverbindung erhält, hängt von der Zeitdifferenz zwischen der UTC und der eingestellten Zeitzone ab.

Dasselbe Problem mit der Uhrzeit kann dazu führen, dass geplante Aufgaben zu einem unerwarteten Zeitpunkt ausgeführt werden. In diesem Fall werden die geplanten Aufgaben nicht zu dem erwarteten Zeitpunkt ausgeführt, weil die Instance eine andere Uhrzeit vorgeben.

Um dauerhaft eine andere Zeitzone als UTC zu verwenden, müssen Sie den RealTimeIsUniversalRegistrierungsschlüssel festlegen. Ohne diesen Schlüssel verwendet die Instance nach jedem Neustart wieder UTC.

So beheben Sie Probleme bei der Zeiteinstellung, die zu einem Verlust der Netzwerkverbindung führen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen PV-Treiber verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Upgrade für PV-Treiber”.
2. Stellen Sie sicher, dass der folgende Registrierungsschlüssel existiert und auf 1 HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\\ Control\\ gesetzt ist CurrentControlSet TimeZoneInformation RealTimeIsUniversal

Abrufen der Konsoleausgabe nicht möglich

Bei Windows-Instances zeigt die Konsole der Instance die Ausgabe von Aufgaben, die während des Windows-Startprozesses durchgeführt werden. Wenn Windows erfolgreich gestartet wurde, wird als letzte Meldung `Windows is Ready to use` protokolliert. Sie können in der Konsole auch die Meldungen des Ereignisprotokolls anzeigen, aber dieses Feature ist je nach Windows-Version möglicherweise deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Windows-Start-Agenten”.

Um die Konsolenausgabe für Ihre Instance mithilfe der EC2 Amazon-Konsole abzurufen, wählen Sie die Instance aus und klicken Sie dann auf Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, Systemprotokoll abrufen. Verwenden Sie einen der folgenden Befehle, um die Konsolenausgabe über die Befehlszeile abzurufen: get-console-output(AWS CLI) oder Get-EC2ConsoleOutput(AWS Tools for Windows PowerShell).

Wenn bei Instanzen, auf denen Windows Server 2012 R2 und früher ausgeführt wird, die Konsolenausgabe leer ist, kann dies auf ein Problem mit dem EC2 Config-Dienst hinweisen, z. B. auf eine falsch konfigurierte Konfigurationsdatei, oder darauf, dass Windows nicht ordnungsgemäß gestartet werden konnte. Um das Problem zu beheben, laden Sie die neueste Version von EC2 Config herunter und installieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “ EC2Config installieren”.

Windows Server 2012 R2 nicht im Netzwerk verfügbar

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung einer Windows-Server-2012-R2-Instances, die im Netzwerk nicht verfügbar sind, finden Sie unter Windows Server 2012 R2 verliert nach dem Neustart der Instances die Netzwerk- und Speicherkonnektivität.

Kollision der Festplattensignatur

Mit EC2Rescue für Windows Server können Sie nach Kollisionen mit Festplattensignaturen suchen und diese lösen. Oder Sie können Probleme mit der Festplattensignatur manuell beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

> **Warning**
>
> Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie mit dem Registrierungs-Editor die Windows-Registrierung bearbeiten. Wenn Sie nicht mit der Windows-Registrierung vertraut sind oder nicht wissen, wie man Änderungen mit dem Registrierungs-Editor vornimmt, finden Sie weitere Informationen unter Konfigurieren der Registrierung.

1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, geben Sie regedit.exe ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Wählen Sie im Registrierungs-Editor im Kontextmenü (rechte Maustaste) HKEY_LOCAL_MACHINE aus und dann Suchen.
3. Geben Sie Windows Boot Manager ein und klicken Sie dann auf Weiteresuchen.

4. Wählen Sie den Schlüssel `11000001` aus. Dieser Schlüssel ist ein gleichgeordnetes Element des Schlüssels, den Sie im vorherigen Schritt gefunden haben.
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf `Element` und wählen Sie dann im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option Ändern aus.
6. Suchen Sie die 4-Byte-Datenträgersignatur bei Versatz 0x38 in den Daten. Dies ist die Boot Configuration Database-Signatur (BCD). Kehren Sie die Bytes um, um die Datenträgersignatur zu erstellen, und notieren Sie diese. Die Datenträgersignatur der folgenden Daten lautet zum Beispiel `E9EB3AA5`:

```
...
0030  00 00 00 00 01 00 00 00
0038  A5 3A EB E9 00 00 00 00
0040  00 00 00 00 00 00 00 00
...
```

7. Führen Sie in einem Befehlszeilenfenster den folgenden Befehl aus, um Microsoft zu starten DiskPart.

```
diskpart
```

8. Führen Sie den `select disk` DiskPart Befehl aus und geben Sie die Festplattennummer für das Volume an, bei dem die Festplattensignatur kollidiert.

> **Tip**
>
> Verwenden Sie das Dienstprogramm Datenträgerverwaltung, um die Datenträgernummer des Datenträgers zu überprüfen, bei dem eine Kollision mit der Signatur aufgetreten ist. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, geben Sie `compmgmt.msc` ein und drücken Sie die Eingabetaste. Doppelklicken Sie im linken Navigationsbereich auf Datenträgerverwaltung. Verwenden Sie das Dienstprogramm Datenträgerverwaltung, um die Datenträgernummer des Datenträgers zu überprüfen, bei dem eine Kollision mit der Signatur aufgetreten ist.

```
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.
```

9. Führen Sie den folgenden DiskPart Befehl aus, um die Festplattensignatur abzurufen.

```
DISKPART>  uniqueid disk
Disk ID: 0C764FA8
```

10. Wenn die im vorherigen Schritt angezeigte Festplattensignatur nicht mit der Festplattensignatur übereinstimmt, die Sie zuvor notiert haben, verwenden Sie den folgenden DiskPart Befehl, um die Festplattensignatur so zu ändern, dass sie übereinstimmt:

```
DISKPART> uniqueid disk id=E9EB3AA5
```

Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort für eine Amazon EC2 Windows-Instance zurück

Wenn Sie keine Verbindung mehr zu Ihrer Amazon EC2 Windows-Instance herstellen können, weil das Windows-Administratorkennwort verloren gegangen ist oder abgelaufen ist, können Sie das Passwort zurücksetzen.

> **Note**
>
> Es gibt ein AWS Systems Manager Automatisierungsdokument, das automatisch die manuellen Schritte anwendet, die zum Zurücksetzen des lokalen Administratorkennworts erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Passwörter und SSH-Schlüssel auf EC2 Instanzen zurücksetzen.

Die manuellen Methoden zum Zurücksetzen des Administratorkennworts verwenden EC2 Launch v2, EC2 Config oder EC2 Launch.

- Verwenden Sie für alle unterstützten AMIs Windows-Betriebssysteme, die den EC2 Launch v2-Agenten enthalten, EC2 Launch v2.
- Verwenden Sie für Windows AMIs vor Windows Server 2016 den EC2 Config-Dienst.
- Verwenden Sie für Windows Server 2016 und höher AMIs den EC2 Launch-Dienst.

In diesen Verfahren wird auch beschrieben, wie Sie eine Verbindung zu einer Instance herstellen können, wenn Sie das Schlüsselpaar verloren haben, das zum Erstellen der Instance verwendet wurde. Amazon EC2 verwendet einen öffentlichen Schlüssel, um Daten zu verschlüsseln, z. B. ein

Passwort, und einen privaten Schlüssel, um die Daten zu entschlüsseln. Der öffentliche und der private Schlüssel werden als Schlüsselpaar bezeichnet. Bei Windows-Instances verwenden Sie ein Schlüsselpaar, um das Administratorpasswort zu erhalten und sich dann mit RDP anzumelden.

> **Note**
>
> Wenn Sie das lokale Administratorkonto auf der Instanz deaktiviert haben und Ihre Instanz für Systems Manager konfiguriert ist, können Sie Ihr lokales Administratorkennwort auch mithilfe von EC2 Rescue and Run Command erneut aktivieren und zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von EC2 Rescue für Windows Server mit dem Systems Manager Run Command.

Inhalt

- Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Launch v2
- Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Launch
- Setzen Sie das Windows-Admin-Passwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Config

Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Launch v2

Wenn Sie Ihr Windows-Administratorkennwort verloren haben und ein unterstütztes Windows-AMI verwenden, das den EC2 Launch v2-Agent enthält, können Sie mit EC2 Launch v2 ein neues Passwort generieren.

Wenn Sie ein AMI für Windows Server 2016 oder höher verwenden, das den EC2 Launch v2-Agent nicht enthält, finden Sie weitere Informationen unterSetzen Sie das Windows-Administratorkennwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Launch.

Wenn Sie ein Windows Server-AMI vor Windows Server 2016 verwenden, das den EC2 Launch v2-Agent nicht enthält, finden Sie weitere Informationen unterSetzen Sie das Windows-Admin-Passwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Config.

> **Note**
>
> Wenn Sie das lokale Administratorkonto auf der Instanz deaktiviert haben und Ihre Instanz für Systems Manager konfiguriert ist, können Sie Ihr lokales Administratorkennwort auch

mithilfe von EC2 Rescue and Run Command erneut aktivieren und zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von EC2 Rescue für Windows Server mit dem Systems Manager Run Command.

> **Note**
>
> Es gibt ein AWS Systems Manager Automatisierungsdokument, das automatisch die manuellen Schritte anwendet, die zum Zurücksetzen des lokalen Administratorkennworts erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Passwörter und SSH-Schlüssel auf EC2 Instanzen zurücksetzen.

Um Ihr Windows-Administratorkennwort mit EC2 Launch v2 zurückzusetzen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der EC2 Launch v2-Agent ausgeführt wird
- Schritt 2: Trennen des Stamm-Volumes von der Instance
- Schritt 3: Anfügen des Volumes an eine temporäre Instance
- Schritt 4: Löschen Sie das .run-once file
- Schritt 5: Starten Sie die Original-Instance neu

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der EC2 Launch v2-Agent ausgeführt wird

Bevor Sie versuchen, das Administratorkennwort zurückzusetzen, stellen Sie sicher, dass der EC2 Launch v2-Agent installiert ist und ausgeführt wird. Sie verwenden den EC2 Launch v2-Agent, um das Administratorkennwort später in diesem Abschnitt zurückzusetzen.

Um zu überprüfen, ob der EC2 Launch v2-Agent ausgeführt wird

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und anschließend die Instance aus, für die das Passwort zurückgesetzt werden muss. Diese Instance wird in diesem Verfahren als Original-Instance bezeichnet.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen), Monitor and Troubleshoot (Überwachung und Fehlerbehebung), Get system log (Systemprotokoll abrufen).

4. Suchen Sie den EC2 Launch-Eintrag, zum Beispiel Launch: EC2 Launch v2 service v2.0.124. Wenn Sie diesen Eintrag sehen, wird der EC2 Launch v2-Dienst ausgeführt.

   Wenn die Ausgabe des Systemprotokolls leer ist oder der EC2 Launch v2-Agent nicht läuft, führen Sie mithilfe des Screenshot-Dienstes der Instanzkonsole eine Fehlerbehebung für die Instanz durch. Weitere Informationen finden Sie unter Aufnehmen eines Screenshots einer nicht erreichbaren Instance.

Schritt 2: Trennen des Stamm-Volumes von der Instance

Sie können EC2 Launch v2 nicht zum Zurücksetzen eines Administratorkennworts verwenden, wenn das Volume, auf dem das Passwort gespeichert ist, als Root-Volume an eine Instance angehängt ist. Sie müssen das Volume von der ursprünglichen Instance trennen, bevor Sie es als sekundäres Volume an eine temporäre Instance anfügen können.

Trennen des Stamm-Volumes von der Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Markieren Sie die Instance, deren Kennwort zurückgesetzt werden muss, und wählen Sie Instance-Status, Instance anhalten. Nachdem sich der Status der Instance in Angehalten geändert hat, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
4. (Optional) Wenn Sie über den privaten Schlüssel verfügen, den Sie beim Start dieser Instance angegeben haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Führen Sie andernfalls die folgenden Schritte aus, um die Instance durch eine neue Instance mit einem neuen Schlüsselpaar zu ersetzen.

   a. Erstellen Sie mit der EC2 Amazon-Konsole ein neues key pair. Wenn der Name des neuen Schlüsselpaars dem des verlorenen privaten Schlüssels genau entsprechen soll, müssen Sie das vorhandene Schlüsselpaar erst löschen.

   b. Wählen Sie die zu ersetzende Instance aus. Notieren Sie sich den Instance-Typ, die VPC, das Subnetz, die Sicherheitsgruppe und die IAM-Rolle der Instance.

   c. Wählen Sie die Instance und wählen Sie Aktionen, Image und Vorlagen, Image erstellen aus. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Image ein und wählen Sie anschließend Create image (Image erstellen) aus.

d. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus. Warten Sie, bis sich der Status des Images auf verfügbar ändert. Wählen Sie dann das Image aus und wählen Sie Instance aus AMI starten.

e. Füllen Sie die Felder aus, um eine Instance zu starten, und stellen Sie sicher, dass Sie denselben Instance-Typ, dieselbe VPC, dasselbe Subnetz, dieselbe Sicherheitsgruppe und dieselbe IAM-Rolle wie die zu ersetzende Instance auswählen, und wählen Sie dann Instance starten.

f. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie das Schlüsselpaar, das Sie für die neue Instance erstellt haben, und wählen Sie dann Instance starten.

g. (Optional) Wenn die ursprüngliche Instance über eine zugeordnete elastische IP-Adresse verfügt, sollten Sie sie auf die neue Instance übertragen. Wenn die ursprüngliche Instance zusätzlich zum Stamm-Volume EBS-Volumes enthält, übertragen Sie diese auf die neue Instance.

5. Trennen Sie das Stamm-Volume wie folgt von der ursprünglichen Instance:

   a. Wählen Sie die ursprüngliche Instance und dann die Registerkarte Speicher aus. Notieren Sie sich den Namen des Root-Geräts unter Root-Gerätename. Suchen Sie unter Blockgeräte nach dem Volume mit diesem Gerätenamen und notieren Sie sich die Volume-ID.

   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.

   c. Wählen Sie in der Liste der Volumes das im vorigen Schritt notierte Volume aus und wählen Sie anschließend Aktionen, Volume trennen. Nachdem der Status des Volumes in available (verfügbar) geändert wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

6. Wenn Sie eine neue Instance erstellt haben, um Ihre ursprüngliche Instance zu ersetzen, können Sie die ursprüngliche Instance jetzt beenden. Sie wird nicht mehr benötigt. Für den Rest dieses Verfahrens gelten alle Verweise zur ursprünglichen Instance auf diese gerade erstellte Instance.

Schritt 3: Anfügen des Volumes an eine temporäre Instance

Starten Sie als Nächstes eine temporäre Instance, um das Volume als sekundäres Volume an sie anzufügen. Dies ist die Instance, die Sie zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei verwenden.

So starten Sie eine temporäre Instance und fügen das Volume an

1. Starten Sie die temporäre Instance wie folgt:

a. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Instances und dann Launch Instances (Instances starten) aus. Wählen Sie dann ein AMI aus.

> **Important**
>
> Um Datenträger-Signaturkollisionen zu vermeiden, müssen Sie ein AMI für eine andere Version von Windows auswählen. Wenn die ursprüngliche Instance beispielsweise Windows Server 2019 verwendet, starten Sie die temporäre Instance mit dem Basis-AMI für Windows Server 2016.

b. Übernehmen Sie den standardmäßigen Instance-Typen und wählen Next: Configure Instance Details (Weiter: Konfigurieren von Instance-Details) aus.

c. Wählen Sie auf der Seite Configure Instance Details (Konfigurieren von Instance-Details) für Subnet (Subnetz) dieselbe Availability Zone aus wie für die ursprüngliche Instance und klicken Sie auf Review and Launch (Überprüfen und starten).

> **Important**
>
> Die temporäre Instance muss sich in derselben Availability Zone befinden wie die ursprüngliche Instance. Wenn sich Ihre temporäre Instance in einer anderen Availability Zone befindet, können Sie ihr nicht das Stamm-Volume der ursprünglichen Instance anfügen.

d. Klicken Sie auf der Seite Review Instance Launch auf Launch.

e. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, erstellen Sie ein neues Schlüsselpaar, laden Sie es an einen sicheren Speicherort auf Ihrem Computer herunter und wählen Sie dann Launch Instances (Instances starten) aus.

2. Fügen Sie das Volume der temporären Instance wie folgt als sekundäres Volume an:

a. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann das Stamm-Volume aus, das Sie von der ursprünglichen Instance getrennt haben. Klicken Sie dann auf Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anfügen).

b. Geben Sie im Dialogfeld Attach Volume (Volume anfügen) für Instances den Namen oder die ID der temporären Instance ein und wählen Sie die Instance aus der Liste aus.

c. Geben Sie für Device (Gerät) **`xvdf`** ein (wenn es noch nicht vorhanden ist) und wählen Sie Attach (Anfügen) aus.

Schritt 4: Löschen Sie das .run-once file

Sie müssen nun die Datei `.run-once` von dem mit der Instance verbundenen Offline-Volume löschen. Dadurch wird EC2 Launch v2 angewiesen, alle Aufgaben mit einer Häufigkeit von `once` auszuführen. Dazu gehört auch das Einstellen des Administratorkennworts. Der Dateipfad auf dem sekundären Volume, das Sie angehängt haben, wird ähnlich sein wie `D:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\state\.run-once`.

So löschen Sie die .run-once-Datei

1. Öffnen Sie das Serviceprogramm Datenträgerverwaltung und bringen Sie das Laufwerk mithilfe dieser Anweisungen online: Ein Amazon-EBS-Volume für die Verwendung verfügbar machen.
2. Suchen Sie die Datei `.run-once` auf dem Datenträger, den Sie online gestellt haben.
3. Löschen Sie die Datei „.run-once“.

> **Important**
>
> Alle Skripte, die einmal ausgeführt werden, werden durch diese Aktion ausgelöst.

Schritt 5: Starten Sie die Original-Instance neu

Nachdem Sie die `.run-once`-Datei gelöscht haben, fügen Sie das Volume wieder als Stamm-Volume an die ursprüngliche Instance an. Stellen Sie dann mithilfe ihres Schlüsselpaars eine Verbindung zur Instance her, um das Administratorpasswort abzurufen.

1. Fügen Sie das Volume wie folgt wieder der ursprünglichen Instance an:
   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann das Stamm-Volume aus, das Sie von der temporären Instance getrennt haben. Klicken Sie dann auf Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anfügen).
   b. Geben Sie im Dialogfeld Attach Volume (Volume anfügen) für Instances den Namen oder die ID der ursprünglichen Instance ein und wählen Sie die Instance aus.
   c. Geben Sie für Device (Gerät) **`/dev/sda1`** ein.
   d. Wählen Sie Attach (Anfügen) aus. Nachdem sich der Status des Volumes in `in-use` (In Verwendung) geändert hat, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. Wählen Sie die ursprüngliche Instance aus und klicken Sie auf Instance state (Instance-Zustand), Start instance (Instance starten). Nachdem sich der Status der Instance in `Running` (Wird ausgeführt) geändert hat, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
3. Rufen Sie Ihr neues Windows-Administratorpasswort mit dem privaten Schlüssel für das neue Schlüsselpaar ab und stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.

   > **Important**
   >
   > Die Instance erhält eine neue öffentliche IP-Adresse, nachdem Sie sie stoppen und starten. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit der Instance unter deren aktuellem öffentlichen DNS-Namen verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanzstatus.

4. (Optional) Sie können die temporäre Instance beenden, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Wählen Sie die temporäre Instance aus und klicken Sie auf Instance state (Instance-Zustand), Terminate instance (Instance beenden).

Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Launch

Wenn Sie Ihr Windows-Administratorkennwort verloren haben und ein AMI für Windows Server 2016 oder höher verwenden, können Sie das EC2Rescue-Tool verwenden, das den EC2 Launch-Dienst verwendet, um ein neues Passwort zu generieren.

Wenn Sie ein AMI für Windows Server 2016 oder höher verwenden, das den EC2 Launch v2-Agent nicht enthält, können Sie mit EC2 Launch v2 ein neues Kennwort generieren.

Wenn Sie ein Windows Server-AMI vor Windows Server 2016 verwenden, finden Sie weitere Informationen unter Setzen Sie das Windows-Admin-Passwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Config.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine Instance anhalten, werden sämtliche Daten auf allen Instance-Speicher-Volumes gelöscht. Wenn Sie Daten von Instance-Speicher-Volumes behalten möchten, sichern Sie diese auf einem persistenten Speicher.

> **Note**
>
> Wenn Sie das lokale Administratorkonto auf der Instanz deaktiviert haben und Ihre Instanz für Systems Manager konfiguriert ist, können Sie Ihr lokales Administratorkennwort auch mithilfe von EC2 Rescue and Run Command erneut aktivieren und zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von EC2 Rescue für Windows Server mit dem Systems Manager Run Command.

> **Note**
>
> Es gibt ein AWS Systems Manager Automatisierungsdokument, das automatisch die manuellen Schritte anwendet, die zum Zurücksetzen des lokalen Administratorkennworts erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Passwörter und SSH-Schlüssel auf EC2 Instanzen zurücksetzen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Windows-Administratorkennwort mithilfe von EC2 Launch zurückzusetzen:

- Schritt 1: Trennen des Stamm-Volumes von der Instance
- Schritt 2: Anfügen des Volumes an eine temporäre Instance
- Schritt 3: Zurücksetzen des Administratorpassworts
- Schritt 4: Starten Sie die ursprüngliche Instance neu

Schritt 1: Trennen des Stamm-Volumes von der Instance

Sie können EC2 Launch nicht verwenden, um ein Administratorkennwort zurückzusetzen, wenn das Volume, auf dem das Passwort gespeichert ist, als Root-Volume an eine Instance angehängt ist. Sie

müssen das Volume von der ursprünglichen Instance trennen, bevor Sie es als sekundäres Volume an eine temporäre Instance anfügen können.

Trennen des Stamm-Volumes von der Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Markieren Sie die Instance, deren Kennwort zurückgesetzt werden muss, und wählen Sie Instance-Status, Instance anhalten. Nachdem sich der Status der Instance in Angehalten geändert hat, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
4. (Optional) Wenn Sie über den privaten Schlüssel verfügen, den Sie beim Start dieser Instance angegeben haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Führen Sie andernfalls die folgenden Schritte aus, um die Instance durch eine neue Instance mit einem neuen Schlüsselpaar zu ersetzen.

    a. Erstellen Sie mit der EC2 Amazon-Konsole ein neues key pair. Wenn der Name des neuen Schlüsselpaars dem des verlorenen privaten Schlüssels genau entsprechen soll, müssen Sie das vorhandene Schlüsselpaar erst löschen.

    b. Wählen Sie die zu ersetzende Instance aus. Notieren Sie sich den Instance-Typ, die VPC, das Subnetz, die Sicherheitsgruppe und die IAM-Rolle der Instance.

    c. Wählen Sie die Instance und wählen Sie Aktionen, Image und Vorlagen, Image erstellen aus. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Image ein und wählen Sie anschließend Create image (Image erstellen) aus.

    d. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus. Warten Sie, bis sich der Status des Images auf verfügbar ändert. Wählen Sie dann das Image aus und wählen Sie Instance aus AMI starten.

    e. Füllen Sie die Felder aus, um eine Instance zu starten, und stellen Sie sicher, dass Sie denselben Instance-Typ, dieselbe VPC, dasselbe Subnetz, dieselbe Sicherheitsgruppe und dieselbe IAM-Rolle wie die zu ersetzende Instance auswählen, und wählen Sie dann Instance starten.

    f. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie das Schlüsselpaar, das Sie für die neue Instance erstellt haben, und wählen Sie dann Instance starten.

    g. (Optional) Wenn die ursprüngliche Instance über eine zugeordnete elastische IP-Adresse verfügt, sollten Sie sie auf die neue Instance übertragen. Wenn die ursprüngliche Instance zusätzlich zum Stamm-Volume EBS-Volumes enthält, übertragen Sie diese auf die neue Instance.

5. Trennen Sie das Stamm-Volume wie folgt von der ursprünglichen Instance:

   a. Wählen Sie die ursprüngliche Instance und dann die Registerkarte Speicher aus. Notieren Sie sich den Namen des Root-Geräts unter Root-Gerätename. Suchen Sie unter Blockgeräte nach dem Volume mit diesem Gerätenamen und notieren Sie sich die Volume-ID.

   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.

   c. Wählen Sie in der Liste der Volumes das im vorigen Schritt notierte Volume aus und wählen Sie anschließend Aktionen, Volume trennen. Nachdem der Status des Volumes in available (verfügbar) geändert wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

6. Wenn Sie eine neue Instance erstellt haben, um Ihre ursprüngliche Instance zu ersetzen, können Sie die ursprüngliche Instance jetzt beenden. Sie wird nicht mehr benötigt. Für den Rest dieses Verfahrens gelten alle Verweise zur ursprünglichen Instance auf diese gerade erstellte Instance.

Schritt 2: Anfügen des Volumes an eine temporäre Instance

Starten Sie als Nächstes eine temporäre Instance, um das Volume als sekundäres Volume an sie anzufügen. Dies ist die Instance, die Sie zum Ausführen von EC2 Launch verwenden.

So starten Sie eine temporäre Instance und fügen das Volume an

1. Starten Sie die temporäre Instance wie folgt:

   a. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Instances und dann Launch Instances (Instances starten) aus. Wählen Sie dann ein AMI aus.

   > **Important**
   >
   > Um Datenträger-Signaturkollisionen zu vermeiden, müssen Sie ein AMI für eine andere Version von Windows auswählen. Wenn die ursprüngliche Instance beispielsweise Windows Server 2019 verwendet, starten Sie die temporäre Instance mit dem Basis-AMI für Windows Server 2016.

   b. Übernehmen Sie den standardmäßigen Instance-Typen und wählen Next: Configure Instance Details (Weiter: Konfigurieren von Instance-Details) aus.

c. Wählen Sie auf der Seite Configure Instance Details (Konfigurieren von Instance-Details) für Subnet (Subnetz) dieselbe Availability Zone aus wie für die ursprüngliche Instance und klicken Sie auf Review and Launch (Überprüfen und starten).

> **Important**
>
> Die temporäre Instance muss sich in derselben Availability Zone befinden wie die ursprüngliche Instance. Wenn sich Ihre temporäre Instance in einer anderen Availability Zone befindet, können Sie ihr nicht das Stamm-Volume der ursprünglichen Instance anfügen.

d. Klicken Sie auf der Seite Review Instance Launch auf Launch.

e. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, erstellen Sie ein neues Schlüsselpaar, laden Sie es an einen sicheren Speicherort auf Ihrem Computer herunter und wählen Sie dann Launch Instances (Instances starten) aus.

2. Fügen Sie das Volume der temporären Instance wie folgt als sekundäres Volume an:

a. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann das Stamm-Volume aus, das Sie von der ursprünglichen Instance getrennt haben. Klicken Sie dann auf Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anfügen).

b. Geben Sie im Dialogfeld Attach Volume (Volume anfügen) für Instances den Namen oder die ID der temporären Instance ein und wählen Sie die Instance aus der Liste aus.

c. Geben Sie für Device (Gerät) **`xvdf`** ein (wenn es noch nicht vorhanden ist) und wählen Sie Attach (Anfügen) aus.

Schritt 3: Zurücksetzen des Administratorpassworts

Stellen Sie als Nächstes eine Verbindung zur temporären Instanz her und verwenden Sie EC2 Launch, um das Administratorkennwort zurückzusetzen.

Zum Zurücksetzen des Administratorpassworts

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der temporären Instanz her und verwenden Sie das EC2 Rescue for Windows Server-Tool auf der Instanz, um das Administratorkennwort wie folgt zurückzusetzen:

a. Laden Sie die ZIP-Datei von EC2Rescue for Windows Server herunter, extrahieren Sie den Inhalt und führen Sie EC2Rescue.exe aus.

b. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung im Bildschirm License Agreement (Lizenzvereinbarung). Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, wählen Sie I Agree (Ich stimme zu).

c. Wählen Sie auf dem Bildschirm Willkommen bei EC2 Rescue für Windows Server die Option Weiter.

d. Wählen Sie im Bildschirm Select mode (Modus auswählen) die Option Offline instance (Offline-Instance).

e. Wählen Sie im Bildschirm Select a disk (Datenträger auswählen) das Gerät xvdf aus und klicken Sie auf Next (Weiter).

f. Bestätigen Sie die Festplattenauswahl und wählen Sie Yes aus.

g. Nachdem das Volume geladen wurde, klicken Sie auf OK.

h. Wählen Sie im Bildschirm Select Offline Instance Option (Offline-Instance-Option auswählen) die Option Diagnose and Rescue (Diagnose und Datenrettung).

i. Überprüfen Sie die Informationen im Bildschirm Summary (Übersicht) und klicken Sie auf Next (Weiter).

j. Wählen Sie im Bildschirm Detected possible issues (Mögliche Probleme erkennen) die Option Reset Administrator Password (Administratorpasswort zurücksetzen) und klicken Sie auf Next (Weiter).

k. Klicken Sie im Bildschirm Confirm (Bestätigen) auf Rescue (Datenrettung) und danach auf OK.

l. Klicken Sie im Bildschirm Done (Fertig) auf Finish (Beenden).

m. Schließen Sie das EC2 Rescue for Windows Server-Tool, trennen Sie die Verbindung zur temporären Instance und kehren Sie dann zur EC2 Amazon-Konsole zurück.

2. Trennen Sie das sekundäre Volume (`xvdf`) wie folgt von der temporären Instance:

a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances und wählen Sie die temporäre Instance aus.

b. Notieren Sie sich auf der Registerkarte Storage (Speicher) der temporären Instance die ID des EBS-Volumes, die als xvdf aufgelistet wird.

c. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.

d. Wählen Sie in der Liste der Volumes das im vorigen Schritt notierte Volume aus und wählen Sie anschließend Actions (Aktionen), Detach Volume (Volume trennen). Nachdem der

Status des Volumes in available (verfügbar) geändert wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 4: Starten Sie die ursprüngliche Instance neu

Nachdem Sie das Administratorkennwort mit EC2 Launch zurückgesetzt haben, fügen Sie das Volume erneut als Root-Volume an die ursprüngliche Instance an und stellen Sie mithilfe des key pair eine Verbindung zur Instance her, um das Administratorkennwort abzurufen.

So starten Sie die ursprüngliche Instance neu

1. Fügen Sie das Volume wie folgt wieder der ursprünglichen Instance an:

   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann das Stamm-Volume aus, das Sie von der temporären Instance getrennt haben. Klicken Sie dann auf Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anfügen).

   b. Geben Sie im Dialogfeld Attach Volume (Volume anfügen) für Instances den Namen oder die ID der ursprünglichen Instance ein und wählen Sie die Instance aus.

   c. Geben Sie für Device (Gerät) **`/dev/sda1`** ein.

   d. Wählen Sie Attach (Anfügen) aus. Nachdem sich der Status des Volumes in `in-use` (In Verwendung) geändert hat, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. Wählen Sie die ursprüngliche Instance aus und klicken Sie auf Instance state (Instance-Zustand), Start instance (Instance starten). Nachdem sich der Status der Instance in `Running` (Wird ausgeführt) geändert hat, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3. Rufen Sie Ihr neues Windows-Administratorpasswort mit dem privaten Schlüssel für das neue Schlüsselpaar ab und stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.

4. (Optional) Sie können die temporäre Instance beenden, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Wählen Sie die temporäre Instance aus und klicken Sie auf Instance state (Instance-Zustand), Terminate instance (Instance beenden).

Setzen Sie das Windows-Admin-Passwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Config

Wenn Sie Ihr Windows-Administratorkennwort verloren haben und ein Windows-AMI vor Windows Server 2016 verwenden, können Sie den EC2 Config-Agent verwenden, um ein neues Passwort zu generieren.

Wenn Sie ein AMI für Windows Server 2016 oder höher verwenden, finden Sie weitere Informationen unter Setzen Sie das Windows-Administratorkennwort zurück, zum EC2 Beispiel mit EC2 Launch oder. Sie können das EC2Rescue-Tool verwenden, das mithilfe des EC2 Launch-Dienstes ein neues Kennwort generiert.

> **Note**
>
> Wenn Sie das lokale Administratorkonto auf der Instanz deaktiviert haben und Ihre Instanz für Systems Manager konfiguriert ist, können Sie Ihr lokales Administratorkennwort auch mithilfe von EC2 Rescue and Run Command erneut aktivieren und zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von EC2 Rescue für Windows Server mit dem Systems Manager Run Command.

> **Note**
>
> Es gibt ein AWS Systems Manager Automatisierungsdokument, das automatisch die manuellen Schritte anwendet, die zum Zurücksetzen des lokalen Administratorkennworts erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter Passwörter und SSH-Schlüssel auf EC2 Instanzen zurücksetzen.

Um Ihr Windows-Administratorkennwort mit EC2 Config zurückzusetzen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der EC2 Config-Dienst ausgeführt wird
- Schritt 2: Trennen des Stamm-Volumes von der Instance
- Schritt 3: Anfügen des Volumes an eine temporäre Instance
- Schritt 4: Bearbeiten der Konfigurationsdatei
- Schritt 5: Starten Sie die Original-Instance neu

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der EC2 Config-Dienst ausgeführt wird

Bevor Sie versuchen, das Administratorkennwort zurückzusetzen, stellen Sie sicher, dass der EC2 Config-Dienst installiert ist und ausgeführt wird. Sie verwenden den EC2 Config-Dienst, um das Administratorkennwort später in diesem Abschnitt zurückzusetzen.

Um zu überprüfen, ob der EC2 Config-Dienst ausgeführt wird

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances und anschließend die Instance aus, für die das Passwort zurückgesetzt werden muss. Diese Instance wird in diesem Verfahren als Original-Instance bezeichnet.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen), Monitor and Troubleshoot (Überwachung und Fehlerbehebung), Get system log (Systemprotokoll abrufen).
4. Suchen Sie den EC2 Agent-Eintrag, zum Beispiel EC2 Agent: Ec2Config service v3.18.1118. Wenn Sie diesen Eintrag sehen, wird der EC2 Config-Dienst ausgeführt.

   Wenn die Ausgabe des Systemprotokolls leer ist oder der Dienst EC2 Config nicht läuft, führen Sie mithilfe des Screenshot-Dienstes der Instanzkonsole eine Fehlerbehebung für die Instanz durch. Weitere Informationen finden Sie unter Aufnehmen eines Screenshots einer nicht erreichbaren Instance.

Schritt 2: Trennen des Stamm-Volumes von der Instance

Sie können EC2 Config nicht verwenden, um ein Administratorkennwort zurückzusetzen, wenn das Volume, auf dem das Passwort gespeichert ist, als Root-Volume an eine Instance angehängt ist. Sie müssen das Volume von der ursprünglichen Instance trennen, bevor Sie es als sekundäres Volume an eine temporäre Instance anfügen können.

Trennen des Stamm-Volumes von der Instance

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Markieren Sie die Instance, deren Kennwort zurückgesetzt werden muss, und wählen Sie Instance-Status, Instance anhalten. Nachdem sich der Status der Instance in Angehalten geändert hat, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

4. (Optional) Wenn Sie über den privaten Schlüssel verfügen, den Sie beim Start dieser Instance angegeben haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Führen Sie andernfalls die folgenden Schritte aus, um die Instance durch eine neue Instance mit einem neuen Schlüsselpaar zu ersetzen.

   a. Erstellen Sie mit der EC2 Amazon-Konsole ein neues key pair. Wenn der Name des neuen Schlüsselpaars dem des verlorenen privaten Schlüssels genau entsprechen soll, müssen Sie das vorhandene Schlüsselpaar erst löschen.

   b. Wählen Sie die zu ersetzende Instance aus. Notieren Sie sich den Instance-Typ, die VPC, das Subnetz, die Sicherheitsgruppe und die IAM-Rolle der Instance.

   c. Wählen Sie die Instance und wählen Sie Aktionen, Image und Vorlagen, Image erstellen aus. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Image ein und wählen Sie anschließend Create image (Image erstellen) aus.

   d. Wählen Sie im Navigationsbereich AMIs aus. Warten Sie, bis sich der Status des Images auf verfügbar ändert. Wählen Sie dann das Image aus und wählen Sie Instance aus AMI starten.

   e. Füllen Sie die Felder aus, um eine Instance zu starten, und stellen Sie sicher, dass Sie denselben Instance-Typ, dieselbe VPC, dasselbe Subnetz, dieselbe Sicherheitsgruppe und dieselbe IAM-Rolle wie die zu ersetzende Instance auswählen, und wählen Sie dann Instance starten.

   f. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie das Schlüsselpaar, das Sie für die neue Instance erstellt haben, und wählen Sie dann Instance starten.

   g. (Optional) Wenn die ursprüngliche Instance über eine zugeordnete elastische IP-Adresse verfügt, sollten Sie sie auf die neue Instance übertragen. Wenn die ursprüngliche Instance zusätzlich zum Stamm-Volume EBS-Volumes enthält, übertragen Sie diese auf die neue Instance.

5. Trennen Sie das Stamm-Volume wie folgt von der ursprünglichen Instance:

   a. Wählen Sie die ursprüngliche Instance und dann die Registerkarte Speicher aus. Notieren Sie sich den Namen des Root-Geräts unter Root-Gerätename. Suchen Sie unter Blockgeräte nach dem Volume mit diesem Gerätenamen und notieren Sie sich die Volume-ID.

   b. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes aus.

c. Wählen Sie in der Liste der Volumes das im vorigen Schritt notierte Volume aus und wählen Sie anschließend Aktionen, Volume trennen. Nachdem der Status des Volumes in available (verfügbar) geändert wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

6. Wenn Sie eine neue Instance erstellt haben, um Ihre ursprüngliche Instance zu ersetzen, können Sie die ursprüngliche Instance jetzt beenden. Sie wird nicht mehr benötigt. Für den Rest dieses Verfahrens gelten alle Verweise zur ursprünglichen Instance auf diese gerade erstellte Instance.

Schritt 3: Anfügen des Volumes an eine temporäre Instance

Starten Sie als Nächstes eine temporäre Instance, um das Volume als sekundäres Volume an sie anzufügen. Dies ist die Instance, die Sie zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei verwenden.

So starten Sie eine temporäre Instance und fügen das Volume an

1. Starten Sie die temporäre Instance wie folgt:

   a. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Instances und dann Launch Instances (Instances starten) aus. Wählen Sie dann ein AMI aus.

   > **Important**
   >
   > Um Datenträger-Signaturkollisionen zu vermeiden, müssen Sie ein AMI für eine andere Version von Windows auswählen. Wenn die ursprüngliche Instance beispielsweise Windows Server 2019 verwendet, starten Sie die temporäre Instance mit dem Basis-AMI für Windows Server 2016.

   b. Übernehmen Sie den standardmäßigen Instance-Typen und wählen Next: Configure Instance Details (Weiter: Konfigurieren von Instance-Details) aus.

   c. Wählen Sie auf der Seite Configure Instance Details (Konfigurieren von Instance-Details) für Subnet (Subnetz) dieselbe Availability Zone aus wie für die ursprüngliche Instance und klicken Sie auf Review and Launch (Überprüfen und starten).

   > **Important**
   >
   > Die temporäre Instance muss sich in derselben Availability Zone befinden wie die ursprüngliche Instance. Wenn sich Ihre temporäre Instance in einer

anderen Availability Zone befindet, können Sie ihr nicht das Stamm-Volume der ursprünglichen Instance anfügen.

d. Klicken Sie auf der Seite Review Instance Launch auf Launch.

e. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, erstellen Sie ein neues Schlüsselpaar, laden Sie es an einen sicheren Speicherort auf Ihrem Computer herunter und wählen Sie dann Launch Instances (Instances starten) aus.

2. Fügen Sie das Volume der temporären Instance wie folgt als sekundäres Volume an:

   a. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann das Stamm-Volume aus, das Sie von der ursprünglichen Instance getrennt haben. Klicken Sie dann auf Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anfügen).

   b. Geben Sie im Dialogfeld Attach Volume (Volume anfügen) für Instances den Namen oder die ID der temporären Instance ein und wählen Sie die Instance aus der Liste aus.

   c. Geben Sie für Device (Gerät) **`xvdf`** ein (wenn es noch nicht vorhanden ist) und wählen Sie Attach (Anfügen) aus.

Schritt 4: Bearbeiten der Konfigurationsdatei

Nachdem Sie das Volume der temporären Instance als sekundäres Volume angefügt haben, ändern Sie das `Ec2SetPassword`-Plugin in der Konfigurationsdatei.

So bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei

1. Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei auf dem sekundären Volume wie folgt über die temporäre Instance:

   a. Starten Sie die temporäre Instance und stellen Sie eine Verbindung mit ihr her.

   b. Gehen Sie wie folgt vor, um das Laufwerk online zu bringen: Amazon-EBS-Volume für die Verwendung verfügbar machen.

   c. Navigieren Sie zum sekundären Volume und öffnen Sie `\Program Files\Amazon \Ec2ConfigService\Settings\config.xml` mithilfe eines Texteditors, wie Notepad.

   d. Suchen Sie am Anfang der Datei das Plugin mit dem Namen `Ec2SetPassword`, wie im Screenshot dargestellt. Ändern Sie den Status von `Disabled` in `Enabled` und speichern Sie die Datei.



2. Nachdem Sie die Konfigurationsdatei bearbeitet haben, trennen Sie das sekundäre Volume wie folgt von der temporären Instance:

   a. Mit dem Disk Management (Datenträgerverwaltung)-Tool bringen Sie das Volume offline.

   b. Trennen Sie die Verbindung zur temporären Instance und kehren Sie zur EC2 Amazon-Konsole zurück.

   c. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann das Stamm-Volume aus. Klicken Sie dann auf Actions (Aktionen) und Detach Volume (Volume trennen). Nachdem der Status der Volume zu available (verfügbar) geändert wurde, fahren Sie fort mit dem nächsten Schritt.

Schritt 5: Starten Sie die Original-Instance neu

Nachdem Sie die Konfigurationsdatei bearbeitet haben, fügen Sie das Volume wieder als Stamm-Volume an die ursprüngliche Instance an. Stellen Sie dann mithilfe ihres Schlüsselpaars eine Verbindung zur Instance her, um das Administratorpasswort abzurufen.

1. Fügen Sie das Volume wie folgt wieder der ursprünglichen Instance an:

a. Wählen Sie im Navigationsbereich Volumes und dann das Stamm-Volume aus, das Sie von der temporären Instance getrennt haben. Klicken Sie dann auf Actions (Aktionen) und Attach Volume (Volume anfügen).

b. Geben Sie im Dialogfeld Attach Volume (Volume anfügen) für Instances den Namen oder die ID der ursprünglichen Instance ein und wählen Sie die Instance aus.

c. Geben Sie für Device (Gerät) **`/dev/sda1`** ein.

d. Wählen Sie Attach (Anfügen) aus. Nachdem sich der Status des Volumes in `in-use` (In Verwendung) geändert hat, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. Wählen Sie die ursprüngliche Instance aus und klicken Sie auf Instance state (Instance-Zustand), Start instance (Instance starten). Nachdem sich der Status der Instance in `Running` (Wird ausgeführt) geändert hat, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3. Rufen Sie Ihr neues Windows-Administratorpasswort mit dem privaten Schlüssel für das neue Schlüsselpaar ab und stellen Sie eine Verbindung mit der Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP.

> **Important**
>
> Die Instance erhält eine neue öffentliche IP-Adresse, nachdem Sie sie stoppen und starten. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit der Instance unter deren aktuellem öffentlichen DNS-Namen verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanzstatus.

4. (Optional) Sie können die temporäre Instance beenden, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Wählen Sie die temporäre Instance aus und klicken Sie auf Instance state (Instance-Zustand), Terminate instance (Instance beenden).

Behebung von Sysprep-Problemen mit Amazon Windows-Instances EC2

Wenn Sie Probleme bei der Vorbereitung von Images haben oder Fehlermeldungen ausgegeben werden, prüfen Sie folgende Protokolle. Der Speicherort der Protokolle hängt davon ab, ob Sie EC2 Config, EC2 Launch v1 oder EC2 Launch v2 mit Sysprep ausführen.

- `%WINDIR%\Panther\Unattendgc`(EC2Config, EC2 Launch v1 und EC2 Launch v2)

- `%WINDIR%\System32\Sysprep\Panther`(EC2Config, EC2 Launch v1 und EC2 Launch v2)
- `C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\Logs\Ec2ConfigLog.txt`(Nur EC2 Config)
- `C:\ProgramData\Amazon\Ec2Config\Logs`(Nur EC2 Config)
- `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log\EC2Launch.log`(Nur Version 1 EC2 starten)
- `%ProgramData%\Amazon\EC2Launch\log\agent.log`(Nur Version 2 EC2 starten)

Wenn bei der Vorbereitung von Images mit Sysprep eine Fehlermeldung ausgegeben wird, ist das Betriebssystem möglicherweise nicht erreichbar. Um die Protokolldateien zu überprüfen, halten Sie die Instance an, fügen Sie das Root-Volume einer anderen fehlerfreien Instance als sekundäres Volume an und prüfen Sie anschließend die zuvor erwähnten Protokolle für das sekundäre Volume. Weitere Informationen zum Zweck der Protokolldateien nach Namen finden Sie unter Windows Setup-bezogene Protokolldateien in der Microsoft-Dokumentation.

Wenn in der Unattendgc-Protokolldatei Fehler aufgeführt sind, verwenden Sie das Fehlersuchtool von Microsoft, um weitere Details zum Fehler zu erfahren. Das folgende in der Unattendgc-Protokolldatei aufgeführte Problem ergibt sich normalerweise aus einem oder mehreren fehlerhaften Benutzerprofilen in der Instance:

```
Error [Shell Unattend] _FindLatestProfile failed (0x80070003) [gle=0x00000003]
Error [Shell Unattend] CopyProfile failed (0x80070003) [gle=0x00000003]
```

Dieses Problem lässt sich auf zwei Arten lösen:

Option 1

Suchen Sie mit Regedit in der Instance nach folgendem Schlüssel. Überprüfen Sie, ob Profilregistrierungsschlüssel für gelöschte Benutzer vorhanden sind.

`[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion \ProfileList\`

Option 2

1. Aktualisieren Sie die relevante Datei wie folgt:

   - Windows Server 2012 R2 und früher — Bearbeiten Sie die EC2 Config-Antwortdatei (`C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService\sysprep2008.xml`).

- Windows Server 2016 und 2019 – bearbeiten Sie die Antwortdatei „unattend.xml“ (`C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep\Unattend.xml`).
- Windows Server 2022 – bearbeiten Sie die Antwortdatei „unattend.xml“ (`C:\ProgramData\Amazon\EC2Launch\sysprep\unattend.xml`).

2. Ändern Sie `<CopyProfile>true</CopyProfile>` zu `<CopyProfile>false</CopyProfile>`.
3. Führen Sie Sysprep erneut aus. Hinweis: Mit dieser Konfigurationsänderung wird das integrierte Administratorbenutzerprofil nach Abschluss von Sysprep gelöscht.

Problembehebung einer beeinträchtigten Amazon EC2 Linux-Instance mithilfe von EC2 Rescue

EC2Rescue for Linux ist ein Open-Source-Tool easy-to-use, das auf einer Amazon EC2 Linux-Instance ausgeführt werden kann, um mithilfe seiner Bibliothek mit über 100 Modulen häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren, zu beheben und zu beheben. Module sind YAML-Dateien, die entweder ein BASH- oder ein Python-Skript und die erforderlichen Metadaten enthalten.

Zu den allgemeinen Anwendungsfällen für EC2 Rescue for Linux-Instances gehören:

- Sammeln von Syslog- und Paketmanager-Protokollen
- Erfassung von Daten zur Ressourcennutzung
- Diagnose und Behebung bekannter problematischer Kernel-Parameter und häufiger OpenSSH-Probleme

> **Note**
>
> Das `AWSSupport-TroubleshootSSH` AWS Systems Manager Automation-Runbook installiert EC2 Rescue für Linux und verwendet dann das Tool, um häufig auftretende Probleme zu überprüfen oder zu beheben, die eine SSH-Verbindung zu einer Linux-Instance verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter AWSSupport-TroubleshootSSH.

Wenn Sie eine Windows-Instance verwenden, siehe the section called “EC2Rescue für Windows-Instances”.

Themen

- EC2Rescue auf einer Amazon EC2 Linux-Instance installieren
- EC2Rescue-Befehle auf einer Amazon EC2 Linux-Instance ausführen
- Entwickeln Sie EC2 Rescue-Module für Amazon EC2 Linux-Instances

EC2Rescue auf einer Amazon EC2 Linux-Instance installieren

Das EC2 Rescue for Linux-Tool kann auf einer Amazon EC2 Linux-Instance installiert werden, die die folgenden Voraussetzungen erfüllt.

Voraussetzungen

- Unterstützte Betriebssysteme:
  - Amazon Linux 2
  - Amazon Linux 2016.09+
  - SUSE Linux Enterprise Server 12+
  - RHEL 7+
  - Ubuntu 16.04+
- Software-Anforderungen:
  - Python 2.7.9+ oder 3.2+

Installieren Sie EC2 Rescue

Das `AWSSupport-TroubleshootSSH` Runbook installiert EC2 Rescue für Linux und verwendet dann das Tool, um häufig auftretende Probleme zu überprüfen oder zu beheben, die eine Remoteverbindung zu einem Linux-Computer über SSH verhindern. Weitere Informationen und zum Ausführen dieser Automatisierung finden Sie unter Support-Support-TroubleshootSSH .

Falls Ihr System die erforderliche Python-Version besitzt, können Sie den Standard-Build installieren. Andernfalls können Sie den Bundle-Build installieren, der eine minimale Kopie von Python enthält.

Installieren des Standard-Builds

1. Laden Sie das EC2Rescue for Linux-Tool von einer funktionierenden Linux-Instanz herunter:

```
curl -O https://s3.amazonaws.com/ec2rescuelinux/ec2rl.tgz
```

2. (Optional) Überprüfen Sie die Signatur der EC2 Rescue for Linux-Installationsdatei. Weitere Informationen finden Sie unter (Optional) Überprüfen Sie die Signatur von EC2 Rescue for Linux.
3. Laden Sie die sha256-Hash-Datei herunter:

```
curl -O https://s3.amazonaws.com/ec2rescuelinux/ec2rl.tgz.sha256
```

4. Überprüfen Sie die Integrität des Tarballs:

```
sha256sum -c ec2rl.tgz.sha256
```

5. Extrahieren Sie den Tarball:

```
tar -xzvf ec2rl.tgz
```

6. Überprüfen Sie die Installation, indem Sie die Hilfedatei aufrufen:

```
cd ec2rl-<version_number>
./ec2rl help
```

Installieren des Bundle-Builds

Einen Link zum Download und eine Liste der Einschränkungen finden Sie unter EC2Rescue for Linux auf Github.

(Optional) Überprüfen Sie die Signatur von EC2 Rescue for Linux

Im Folgenden wird das Verfahren zur Überprüfung der Gültigkeit des EC2 Rescue for Linux-Pakets für Linux-basierte Betriebssysteme empfohlen.

Wenn Sie eine Anwendung aus dem Internet herunterladen, empfehlen wir Ihnen, die Identität des Software-Publishers zu authentifizieren und sicherzustellen, dass die Anwendung nach ihrer Veröffentlichung nicht verändert oder beschädigt wurde. Dies schützt Sie davor, eine Version der Anwendung zu installieren, die einen Virus oder einen anderen bösartigen Code enthält.

Wenn Sie nach Ausführung der Schritte in diesem Thema feststellen, dass die Software für EC2 Rescue for Linux verändert oder beschädigt ist, führen Sie die Installationsdatei nicht aus. Wenden Sie sich stattdessen an Amazon Web Services.

EC2Rescue for Linux-Dateien für Linux-basierte Betriebssysteme werden mit GnuPG signiert, einer Open-Source-Implementierung des Pretty Good Privacy (OpenPGP) -Standards für sichere digitale

Signaturen. GnuPG (auch bekannt als GPG) ermöglicht Authentifizierung und Integritätsprüfung durch eine digitale Signatur. AWS veröffentlicht einen öffentlichen Schlüssel und Signaturen, mit denen Sie das heruntergeladene EC2 Rescue-Paket für Linux verifizieren können. Weitere Informationen zu PGP und GnuPG (GPG) finden Sie unter https://www.gnupg.org/.

Der erste Schritt besteht darin, eine Vertrauensstellung mit dem Software-Publisher zu schaffen. Laden Sie den öffentlichen Schlüssel des Software-Publisher herunter, überprüfen Sie, ob der Besitzer des öffentlichen Schlüssels derjenige ist, der er behauptet zu sein, und fügen Sie dann den öffentlichen Schlüssel zu Ihrem Schlüsselbund hinzu. Ihr Schlüsselbund ist eine Sammlung von bekannten öffentlichen Schlüsseln. Nachdem Sie die Echtheit des öffentlichen Schlüssels überprüft haben, können Sie ihn verwenden, um die Signatur der Anwendung zu überprüfen.

Aufgaben

- Authentifizieren und Importieren des öffentlichen Schlüssels
- Verifizieren der Signatur des Pakets

Authentifizieren und Importieren des öffentlichen Schlüssels

Der nächste Schritt in diesem Prozess besteht darin, den öffentlichen Schlüssel von EC2 Rescue for Linux zu authentifizieren und ihn als vertrauenswürdigen Schlüssel zu Ihrem GPG-Schlüsselbund hinzuzufügen.

Um den öffentlichen Schlüssel von EC2 Rescue for Linux zu authentifizieren und zu importieren

1. Verwenden Sie in einer Eingabeaufforderung den folgenden Befehl, um eine Kopie Ihres öffentlichen GPG-Schlüssels zu erhalten:

   ```
   curl -O https://s3.amazonaws.com/ec2rescuelinux/ec2rl.key
   ```

2. Verwenden Sie an einer Befehlszeile in dem Verzeichnis, in dem Sie gespeichert habenec2rl.key, den folgenden Befehl, um den öffentlichen Schlüssel von EC2 Rescue for Linux in Ihren Schlüsselbund zu importieren:

   ```
   gpg2 --import ec2rl.key
   ```

   Der Befehl gibt Ergebnisse wie die folgenden zurück:

   ```
   gpg: /home/ec2-user/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
   ```

```
gpg: key 2FAE2A1C: public key "ec2autodiag@amazon.com <EC2 Rescue for Linux>"
 imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1  (RSA: 1)
```

> **Tip**
>
> Wenn Sie eine Fehlermeldung sehen, die besagt, dass der Befehl nicht gefunden werden kann, installieren Sie das GnuPG-Hilfsprogramm mit `apt-get install gnupg2` (Debian-basiertes Linux) oder `yum install gnupg2` (Red Hat-basiertes Linux).

Verifizieren der Signatur des Pakets

Nachdem Sie die GPG-Tools installiert, den öffentlichen Schlüssel von EC2 Rescue for Linux authentifiziert und importiert und sich vergewissert haben, dass der öffentliche Schlüssel von EC2 Rescue for Linux vertrauenswürdig ist, können Sie die Signatur des EC2 Rescue for Linux-Installationsskripts überprüfen.

Um die Signatur des EC2 Rescue for Linux-Installationsskripts zu überprüfen

1. Führen Sie bei einer Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus, um die Signaturdatei für das Installationsskript herunterzuladen:

   ```
   curl -O https://s3.amazonaws.com/ec2rescuelinux/ec2rl.tgz.sig
   ```

2. Überprüfen Sie die Signatur, indem Sie in der Befehlszeile in dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei gespeichert haben, `ec2rl.tgz.sig` und in der EC2 Rescue for Linux-Installationsdatei den folgenden Befehl ausführen. Beide Dateien müssen vorhanden sein.

   ```
   gpg2 --verify ./ec2rl.tgz.sig
   ```

   Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

   ```
   gpg: Signature made Thu 12 Jul 2018 01:57:51 AM UTC using RSA key ID 6991ED45
   gpg: Good signature from "ec2autodiag@amazon.com <EC2 Rescue for Linux>"
   gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
   gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
   Primary key fingerprint: E528 BCC9 0DBF 5AFA 0F6C  C36A F780 4843 2FAE 2A1C
   ```

```
Subkey fingerprint: 966B 0D27 85E9 AEEC 1146  7A9D 8851 1153 6991 ED45
```

Wenn die Ausgabe den Ausdruck enthältGood `signature from "ec2autodiag@amazon.com <EC2 Rescue for Linux>"`, bedeutet dies, dass die Signatur erfolgreich verifiziert wurde und Sie mit der Ausführung des EC2 Rescue for Linux-Installationsskripts fortfahren können.

Wenn die Ausgabe die Bezeichnung `BAD signature`enthält, überprüfen Sie, ob Sie das Verfahren korrekt durchgeführt haben. Wenn Sie diese Antwort weiterhin erhalten, kontaktieren Sie Amazon Web Services und führen Sie die Installationsdatei, die Sie zuvor heruntergeladen haben, nicht aus.

Im Folgenden finden Sie Details zu den Warnungen, die möglicherweise angezeigt werden:

- WARNING: This key is not certified with a trusted signature! There is no indication that the signature belongs to the owner.Dies bezieht sich auf Ihr persönliches Vertrauen in Ihre Überzeugung, dass Sie einen authentischen öffentlichen Schlüssel für EC2 Rescue for Linux besitzen. In einer idealen Welt würden Sie ein Amazon Web Services-Büro aufsuchen und den Schlüssel persönlich erhalten. Doch häufiger laden Sie ihn von einer Website herunter. In diesem Fall handelt es sich bei der Website um eine Amazon Web Services-Website.
- gpg2: no ultimately trusted keys found. Dies bedeutet, dass der bestimmte Schlüssel nicht "endgültig vertrauenswürdig" für Sie oder für andere Personen ist, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gnupg.org/.

EC2Rescue-Befehle auf einer Amazon EC2 Linux-Instance ausführen

EC2Rescue ist ein Befehlszeilentool. Nachdem Sie EC2 Rescue auf Ihrer Linux-Instance installiert haben, erhalten Sie allgemeine Hilfe zur Verwendung des Tools, indem Sie den Befehl ausführen`./ec2rl help`. Sie können sich die verfügbaren Module ansehen, indem Sie `./ec2rl list` ausführen. Sie können Hilfe zu einem bestimmten Modul erhalten, indem Sie `./ec2rl help` *`module_name`* ausführen.

Die folgenden Aufgaben können Sie als erste Schritte mit diesem Tool durchführen.

Aufgaben

- Führen Sie EC2 Rescue-Module aus

- Laden Sie die Ergebnisse des EC2 Rescue-Moduls hoch
- Backups einer Amazon EC2 Linux-Instance erstellen

Führen Sie EC2 Rescue-Module aus

Um alle EC2 Rescue-Module auszuführen

Verwenden Sie den Befehl ./ec2rl run ohne Angabe von Parametern oder Filtern. Einige Module erfordern Root-Zugriff. Falls Sie kein Root-Benutzer sind, verwenden Sie sudo, wenn Sie den Befehl ausführen.

```
./ec2rl run
```

Um ein bestimmtes EC2 Rescue-Modul auszuführen

Verwenden Sie den ./ec2rl run-Befehl und geben Sie für `--only-modules` den Namen des Moduls an, das ausgeführt werden soll. Einige Module benötigen Argumente, um sie zu verwenden.

```
./ec2rl run --only-modules=module_name --arguments
```

Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um das dig-Modul zur Abfrage der `amazon.com`-Domain auszuführen.

```
./ec2rl run --only-modules=dig --domain=amazon.com
```

Um die Ergebnisse eines EC2 Rescue-Moduls anzuzeigen

Führen Sie das Modul aus und zeigen Sie dann die Protokolldatei in `cat /var/tmp/ec2rl/`*`logfile_location`* an. Die Protokolldatei für das dig-Modul befindet sich beispielsweise im folgenden Verzeichnis:

```
cat /var/tmp/ec2rl/timestamp/mod_out/run/dig.log
```

Laden Sie die Ergebnisse des EC2 Rescue-Moduls hoch

Wenn Support die Ergebnisse für ein EC2 Rescue-Modul angefordert wurden, können Sie die Protokolldatei mit dem EC2 Rescue-Tool hochladen. Sie können die Ergebnisse entweder an einen von Ihnen bereitgestellten Speicherort Support oder in einen Amazon S3 S3-Bucket hochladen, den Sie besitzen.

Um Ergebnisse an einen Speicherort hochzuladen, der bereitgestellt wird von Support

Verwenden Sie den ./ec2rl upload-Befehl. Geben Sie für `--upload-directory` den Speicherort der Protokolldatei an. Geben Sie für `--support-url` die URL an, die von Support bereitgestellt wurde.

```
./ec2rl upload --upload-directory=/var/tmp/ec2rl/logfile_location --support-
url="url_provided_by_aws_support"
```

So laden Sie Ergebnisse in einen Amazon-S3-Bucket hoch

Verwenden Sie den ./ec2rl upload-Befehl. Geben Sie für `--upload-directory` den Speicherort der Protokolldatei an. Geben Sie für `--presigned-url` eine vorsignierte URL für den S3-Bucket an. Weitere Informationen zum Generieren von vorsignierten Objekten URLs für Amazon S3 finden Sie unter Objekte mithilfe von vorsignierten Objekten hochladen. URLs

```
./ec2rl upload --upload-directory=/var/tmp/ec2rl/logfile_location --presigned-
url="presigned_s3_url"
```

Backups einer Amazon EC2 Linux-Instance erstellen

Sie können EC2 Rescue verwenden, um Ihre Linux-Instance zu sichern, indem Sie ein AMI oder Snapshots der angehängten Volumes erstellen.

So erstellen Sie ein AMI

Verwenden Sie den `./ec2rl run`-Befehl und geben Sie für `backup ami` an.

```
./ec2rl run --backup=ami
```

So erstellen Sie Multi-Volume-Snapshots aller angefügten Volumes

Verwenden Sie den `./ec2rl run`-Befehl und geben Sie für `backup allvolumes` an.

```
./ec2rl run --backup=allvolumes
```

So erstellen Sie einen Snapshot eines bestimmten angefügten Volumes

Verwenden Sie den `./ec2rl run`-Befehl und geben Sie für `backup` die ID des Volumes an, das gesichert werden soll.

```
./ec2rl run --backup=vol-01234567890abcdef
```

Entwickeln Sie EC2 Rescue-Module für Amazon EC2 Linux-Instances

Module werden in YAML geschrieben, einem Datenserialisierungsstandard. Die YAML-Datei für ein Modul besteht aus einem einzigen Dokument für die Beschreibung des Moduls und seiner Attribute.

Hinzufüge von Modulattributen

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Modulattribute aufgeführt.

Attribut	Beschreibung
name	Der Name des Moduls. Die Länge des Namens sollte höchstens 18 Zeichen betragen.
Version	Die Versionsnummer des Moduls
Titel	Eine kurze, aussagekräftige Beschreibung des Moduls. Die Länge dieses Werts sollte höchstens 50 Zeichen betragen.

helptext	Die ausführliche Beschreibung des Moduls. Die Länge jeder Zeile sollte höchstens 75 Zeichen betragen. Wenn das Modul mit (obligatorischen oder optionalen) Argumenten aufgerufen wird, sollten sie in dem helptext-Wert einhalten sein.
	
	Beispiel:
	
	`helptext: !!str |`
	`  Collect output from ps for system analysis`
	`  Consumes --times= for number of times to repeat`
	`  Consumes --period= for time period between repetition`

Attribut	Beschreibung
placement	Die Stufe, in der das Modul ausgeführt werden sollte. Unterstützte Werte: • prediagnostic • run • postdiagnostic
language	Die Sprache, in der das Modul geschrieben wurde. Unterstützte Werte: • bash • python **Note** Python-Code muss sowohl mit Python 2.7.9+ als auch mit Python 3.2+ kompatibel sein.
remediation	Zeit an, ob das Modul eine Problembehebung unterstützt. Unterstützte Werte sind `True` oder `False`. Das Modul ist standardmäßig `False`, wenn diese Angabe fehlt, womit sie zu einem optionalen Attribut für Module wird, die keine Problembehebung unterstützen.
content	Der gesamte Code für das Skript.
constraint	Der Name des Objekts, das Werte für die Beschränkung enthält.

Attribut	Beschreibung
Domain	Eine Beschreibung, wie das Modul gruppiert oder klassifiziert wird. Die enthaltenen Module verwenden die folgenden Bereiche: • Anwendung • net • os • Leistung
class	Eine Beschreibung der Aufgabe, die von dem Modul durchgeführt wird. Die enthaltenen Module verwenden die folgenden Klassen: • collect (erfasste die Ausgabe von Programmen) • diagnose (bestanden/durchgefallen auf Basis einer Reihe von Kriterien) • gather (kopiert Dateien und schriebt in bestimmte Dateien)
distro	Die Liste der Linux-Distributionen, die dieses Modul unterstützt. Die enthaltenen Module verwenden die folgenden Distributionen: • alami (Amazon Linux) • rhel • ubuntu • suse
Erforderlich	Die obligatorischen Argumente für den Aufruf des Moduls mit dem CLI.
optional	Die optionalen Argumente für den Aufruf des Moduls.

Attribut	Beschreibung
software	Die ausführbare Software, die in dem Modul verwendet wird. Dieses Attribut dient der Spezifikation von Software, die nicht standardm äßig installiert ist. Die Logik von EC2 Rescue for Linux stellt sicher, dass diese Programme vorhanden und ausführbar sind, bevor das Modul ausgeführt wird.
package	Das Quellcode-Paket für eine ausführbare Software. Dieses Attribut dient der Spezifikation ausführlicher Details zu dem Softwarepaket, einschließlich einer URL, unter der weitere Informationen heruntergeladen oder abgerufen werden können.
sudo	Zeigt an, ob für die Ausführung des Moduls Root-Berechtigungen erforderlich sind. Sie müssen keine sudo-Checks in dem Skript für das Modul implementieren. Wenn der Wert wahr ist, führt die EC2 Rescue for Linux-Log ik das Modul nur aus, wenn der ausführende Benutzer Root-Zugriff hat.
perfimpact	Zeigt an, ob das Modul signifikante Auswirkun gen auf die Leistung in der Umgebung haben kann, in der es ausgeführt wird. Wenn dieser Wert auf „true” gesetzt und das `--perfimp act=true` -Argument nicht aufgerufen wird, dann wird das Modul übersprungen.
parallelexclusive	Spezifiziert ein Programm, dass gegenseit ige Exklusivität erfordert. So können z. B. alle Module, für die hier „bpf” angegeben wird, nur nacheinander ausgeführt werden.

Hinzufügen von Umgebungsvariablen

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Umgebungsvariablen aufgeführt.

Umgebungsvariable	Beschreibung
`EC2RL_CALLPATH`	Der Pfad zu `ec2rl.py`. Anhand dieses Pfades können Sie das Lib-Verzeichnis finden und von Anbietern bereitgestellte Python-Module benutzen.
`EC2RL_WORKDIR`	Das primäre temporäre Verzeichnis für das Diagnosetool Standardwer: `/var/tmp/ec2rl` .
`EC2RL_RUNDIR`	Das Verzeichnis, in dem alle Ausgaben gespeichert werden Standardwer: `/var/tmp/ec2rl/<date&timestamp>` .
`EC2RL_GATHEREDDIR`	Das Stammverzeichnis für die erfassten Moduldaten Standardwer:`/var/tmp/ec2rl/<date&timestamp>/mod_out/gathered/` .
`EC2RL_NET_DRIVER`	Der Treiber für die erste, alphabetisch sortierte , nicht virtuelle Netzwerkschnittstelle in der Instance Beispiele: • xen_netfront • ixgbevf • ena

Umgebungsvariable	Beschreibung
`EC2RL_SUDO`	Wahr, wenn EC2 Rescue for Linux als Root-Benutzer ausgeführt wird; andernfalls False.
`EC2RL_VIRT_TYPE`	Der Virtualisierungstyp gemäß der bereitgestellten Instance-Metadaten Beispiele: • default-hvm • default-paravirtual
`EC2RL_INTERFACES`	Eine nummerierte List der Schnittstellen in dem System. Der Wert besteht aus einer Zeichenfolge, die Namen wie `eth0`, `eth1` usw. enthält. Er wird über `functions.bash` generiert und ist nur für Module verfügbar, die diese aufgerufen haben.

Verwenden des YAML-Syntax

Beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte, wenn Sie die YAML-Dateien für ein Modul erstellen:

- Drei Bindestriche hintereinander (`---`) zeigen den Beginn eines Dokuments explizit an.
- Der Tag `!ec2rlcore.module.Module` zeigt dem YAML-Parser an, welcher Konstruktor aufgerufen werden soll, um das Objekt aus dem Datenstrom zu erstellen. Sie finden den Konstruktor in der Datei `module.py`.
- Der Tag `!!str` weist den YAML-Parser an, keinen Versuch zur Bestimmung des Datentyps zu unternehmen, sondern den Inhalt als Zeichenfolgeliteral zu interpretieren.
- Das Pipe-Zeichen (`|`) zeigt dem YAML-Parser an, dass es sich um einen skalaren Wert handelt – ähnlich einem Literal. In diesem Fall übernimmt der Parser alle Leerraumzeichen. Dies ist im Zusammenhang mit Modulen sehr wichtig, da Einrückungen und Zeilenumbrüche erhalten bleiben.
- Die Standardeinrückung in YAML besteht aus zwei Leerzeichen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Skript mit den jeweiligen Standard-Einrückungen arbeiten (z. B. vier Leerzeichen in Python) und den gesamten Inhalt anschließend in der Moduldatei um zwei Leerzeichen einrücken.

Beispielmodule

Beispiel 1 (`mod.d/ps.yaml`):

```
--- !ec2rlcore.module.Module
# Module document. Translates directly into an almost-complete Module object
name: !!str ps
path: !!str
version: !!str 1.0
title: !!str Collect output from ps for system analysis
helptext: !!str |
  Collect output from ps for system analysis
  Requires --times= for number of times to repeat
  Requires --period= for time period between repetition
placement: !!str run
package:
  - !!str
language: !!str bash
content: !!str |
  #!/bin/bash
  error_trap()
  {
      printf "%0.s=" {1..80}
      echo -e "\nERROR: "$BASH_COMMAND" exited with an error on line ${BASH_LINENO[0]}"
      exit 0
  }
  trap error_trap ERR

  # read-in shared function
  source functions.bash
  echo "I will collect ps output from this $EC2RL_DISTRO box for $times times every
 $period seconds."
  for i in $(seq 1 $times); do
      ps auxww
      sleep $period
  done
constraint:
  requires_ec2: !!str False
  domain: !!str performance
  class: !!str collect
  distro: !!str alami ubuntu rhel suse
  required: !!str period times
  optional: !!str
  software: !!str
```

```
  sudo: !!str False
  perfimpact: !!str False
  parallelexclusive: !!str
```

Problembehebung einer beeinträchtigten Amazon EC2 Windows-Instance mithilfe von EC2 Rescue

EC2Rescue for Windows Server ist ein easy-to-use Tool, das Sie auf einer Amazon EC2 Windows Server-Instance ausführen, um mögliche Probleme zu diagnostizieren und zu beheben. Das Tool ist nützlich zum Sammeln von Protokolldateien, zur Behebung von Problemen und zur proaktiven Suche nach möglichen Problembereichen. Es kann sogar Amazon EBS-Stamm-Volumes von anderen Instances untersuchen und relevante Protokolle zur Fehlerbehebung bei Windows-Server-Instances mithilfe des entsprechenden Volumes erfassen. Im Folgenden sind einige häufig auftretende Probleme aufgeführt, die mit EC2 Rescue behoben werden können:

- Verbindungsprobleme mit Instances aufgrund der Konfigurationen der Firewall, des Remote Desktop Protocol (RDP) oder der Netzwerkschnittstelle
- Probleme beim Starten des Betriebssystems aufgrund eines Stoppfehlers, einer Startschleife oder einer beschädigten Registrierung
- Probleme, für die möglicherweise eine erweiterte Protokollanalyse und Fehlerbehebung erforderlich ist

EC2Rescue für Windows Server besteht aus zwei verschiedenen Modulen:

- Ein Datensammelmodul, das Daten aus allen verschiedenen Quellen sammelt
- Ein Analysemodul, das die gesammelten Daten nach einer Reihe vordefinierter Regeln analysiert, um Probleme zu erfassen und Vorschläge zu unterbreiten

Das EC2 Rescue for Windows Server-Tool kann nur auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden, auf denen Windows Server 2012 und höher ausgeführt wird. Wenn das Tool gestartet wird, prüft es, ob es auf einer EC2 Amazon-Instance läuft.

> **Note**
>
> Das `AWSSupport-ExecuteEC2Rescue` AWS Systems Manager Automation-Runbook verwendet das EC2 Rescue-Tool, um allgemeine Verbindungsprobleme mit der

angegebenen EC2 Instance zu beheben und, sofern möglich, zu beheben. Weitere Informationen und Informationen zum Ausführen dieser Automatisierung finden Sie unter > AWSSupport-ExecuteEC 2Rescue.

Wenn Sie eine Linux-Instance verwenden, siehe the section called “EC2Rescue für Linux-Instances”.

Themen

- Beheben Sie eine beeinträchtigte Windows-Instanz mit der EC2 Rescue-GUI
- Beheben Sie eine beeinträchtigte Windows-Instanz mit der EC2 Rescue-CLI
- Beheben Sie eine beeinträchtigte Windows-Instanz mit EC2 Rescue und Systems Manager

Beheben Sie eine beeinträchtigte Windows-Instanz mit der EC2 Rescue-GUI

EC2Rescue for Windows Server kann die folgenden Analysen auf Offline-Instanzen durchführen:

Option	Beschreibung

Diagnose und Datenrettung	EC2Rescue for Windows Server kann Probleme mit den folgenden Diensteinstellungen erkennen und beheben:
	• Systemzeit
	  • RealTimeisUniversal- Erkennt, ob der `RealTimeisUniversal` Registrierungsschlüssel aktiviert ist. Andernfalls weicht die Windows-Systemzeit ab, wenn die Zeitzone auf einen anderen Wert als UTC eingestellt ist.
	• Windows-Firewall
	  • Domain networks – Erkennt, ob dieses Windows-Firewall-Profil aktiviert oder deaktiviert ist.

Option	Beschreibung
	• Private networks – Erkennt, ob dieses Windows-Firewall-Profil aktiviert oder deaktiviert ist. • Guest or public networks – Erkennt, ob dieses Windows-Firewall-Profil aktiviert oder deaktiviert ist. • Remotedesktop • Service Start – Erkennt, ob der Remote Desktop Service aktiviert ist. • Remote Desktop Connections – Erkennt, ob diese Funktion aktiviert ist. • TCP Port – Erkennt, welchen Port der Remote Desktop Service überwacht. • EC2Config (Windows Server 2012 R2 und früher) • Installation - Erkennt, welche EC2 Config-Version installiert ist. • Service Start - Erkennt, ob der EC2 Config-Dienst aktiviert ist. • Ec2 SetPassword - Generiert ein neues Administratorkennwort. • Ec2 HandleUserData - Ermöglicht es Ihnen, beim nächsten Start der Instance ein Benutzerdatenskript auszuführen. • EC2Starten (Windows Server 2016 und höher) • Installation - Erkennt, welche EC2 Launch-Version installiert ist.

Option	Beschreibung

	• Ec2 SetPassword - Generiert ein neues Administratorkennwort.
	
	• Netzwerkschnittstelle
	  • DHCP Service Startup – Erkennt, ob der DHCP-Service aktiviert ist.
	  • Ethernet detail – Zeigt Informationen zur Netzwerktreiber-Version an, falls diese erkannt wird.
	  • DHCP on Ethernet – Erkennt, ob DHCP aktiviert ist.
	• Festplattensignaturstatus
	  • Signature on disk und Signature on Boot Configuration Database (BCD) – erkennt, ob die Festplattensignatur und die BCD-Signatur identisch sind. Wenn die Werte unterschiedlich sind, versucht EC2 Rescue, die Festplattensignatur mit der Signatur auf BCD zu überschreiben.

Wiederherstellung	Durchführen einer der folgenden Aktionen: • Last Known Good Configuration – Versucht, die Instance im letzten bekannten bootfähig en Zustand zu starten. • Restore registry from backup – Stellt die Registrierung aus `\Windows\System32\config\RegBack` wieder her.
Erfassen von Protokollen	Erlaubt das Erfassen von Protokollen in der Instance zur Analyse.

EC2Rescue for Windows Server kann die folgenden Daten von aktiven und Offline-Instanzen sammeln:

Item	Beschreibung
Ereignisprotokoll	Sammelt Anwendungs-, System- und EC2 Konfigurationsereignisprotokolle.
Registrierung	Sammelt `SYSTEM`- und `SOFTWARE`-Hives.
Windows-Aktualisierungsprotokoll	Sammelt vom Windows Update generierte Protokolldateien. **Note** In Windows Server 2016 und höher wird das Protokoll im Format Ereignisablaufverfolgung für Windows (ETW) gesammelt.
Sysprep-Protokoll	Sammelt vom Windows-Systemvorbereitungs-Tool generierte Protokolldateien.
Driver-Setup-Protokoll	Sammelt Windows-SetupAPI-Protokolle (`setupapi.dev.log` und `setupapi.setup.log`).
Boot-Konfiguration	Sammelt `HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000` -Hive.
Speicherabbild	Sammelt alle existierenden Speicherabbilddateien in der Instance.
EC2Config-Datei	Sammelt vom EC2 Config-Dienst generierte Protokolldateien.
EC2Datei starten	Sammelt Protokolldateien, die von den EC2 Launch-Skripten generiert wurden.

Item	Beschreibung
SSM-Agent-Datei	Sammelt vom SSM-Agenten generierte Protokolldateien und Patch-Manager-Protokolle.
EC2 Elastische GPUs Datei	Sammelt Ereignisprotokolle im Zusammenhang mit Elastic GPUs.
ECS	Sammelt Protokolle im Zusammenhang mit Amazon ECS.
CloudEndure	Sammelt Protokolldateien im Zusammenhang mit CloudEndure Agent.
AWS Replication Agent für MGN- oder DRS-Protokolldateien	Sammelt Protokolldateien, die sich auf AWS Application Migration Service oder AWS Elastic Disaster Recovery beziehen.

EC2Rescue for Windows Server kann die folgenden zusätzlichen Daten von aktiven Instanzen sammeln:

Item	Beschreibung
Systeminformationen	Sammelt MSInfo32.
Ergebnis der Gruppenrichtlinie	Erfasst einen Bericht zu einer Gruppenrichtlinie.

Analysieren einer Offline-Instance

Die Offline Instance-Option ist nützlich zur Fehlerbehebung von Startproblemen bei Windows-Instances.

So führen Sie eine Aktion bei einer Offline-Instance aus

1. Laden Sie das EC2Rescue for Windows Server-Tool von einer funktionierenden Windows Server-Instanz herunter und extrahieren Sie die Dateien.

Sie können den folgenden PowerShell Befehl ausführen, um EC2 Rescue herunterzuladen, ohne Ihre verstärkte Sicherheitskonfiguration (ESC) für Internet Explorer zu ändern:

```
Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2rescue/windows/EC2Rescue_latest.zip -
OutFile $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Rescue_latest.zip
```

Mit diesem Befehl wird die EC2 Rescue-ZIP-Datei auf den Desktop des aktuell angemeldeten Benutzers heruntergeladen.

> **Note**
>
> Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 oder eine frühere Version verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:
>
> ```
> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
>  [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
> ```

2. Halten Sie die fehlerhafte Instance an, falls Sie das noch nicht getan haben.
3. Trennen Sie das EBS-Root-Volume von der fehlerhaften Instance und fügen Sie das Volume einer funktionierenden Windows-Instance hinzu, auf der EC2 Rescue for Windows Server installiert ist.
4. Führen Sie das EC2 Rescue for Windows Server-Tool auf der funktionierenden Instanz aus und wählen Sie Offline-Instanz.
5. Wählen Sie die Festplatte mit dem neu gemounteten Volume und anschließend Next aus.
6. Bestätigen Sie die Festplattenauswahl und wählen Sie Yes aus.
7. Wählen Sie die Offline-Instance-Option zur Durchführung und anschließend Next aus.

Das Tool EC2 Rescue for Windows Server scannt das Volume und sammelt Informationen zur Fehlerbehebung auf der Grundlage der ausgewählten Protokolldateien.

Sammeln von Daten aus einer aktiven Instance

Sie können Protokolle und andere Daten aus einer aktiven Instance sammeln.

So sammeln Sie Daten aus einer aktiven Instance

1. Herstellen einer Verbindung mit Ihrer Windows-Instance.
2. Laden Sie das EC2Rescue for Windows Server-Tool auf Ihre Windows-Instanz herunter und extrahieren Sie die Dateien.

   Sie können den folgenden PowerShell Befehl ausführen, um EC2 Rescue herunterzuladen, ohne Ihre verstärkte Sicherheitskonfiguration (ESC) für Internet Explorer zu ändern:

   ```
   Invoke-WebRequest https://s3.amazonaws.com/ec2rescue/windows/EC2Rescue_latest.zip -
   OutFile $env:USERPROFILE\Desktop\EC2Rescue_latest.zip
   ```

   Mit diesem Befehl wird die EC2 Rescue-ZIP-Datei auf den Desktop des aktuell angemeldeten Benutzers heruntergeladen.

   > **Note**
   >
   > Wenn beim Herunterladen der Datei eine Fehlermeldung angezeigt wird und Sie Windows Server 2016 oder eine frühere Version verwenden, muss TLS 1.2 möglicherweise für Ihr PowerShell Terminal aktiviert werden. Sie können TLS 1.2 für die aktuelle PowerShell Sitzung mit dem folgenden Befehl aktivieren und es dann erneut versuchen:
   >
   > ```
   > [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =
   >  [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
   > ```

3. Öffnen Sie die Anwendung EC2 Rescue for Windows Server und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
4. Wählen Sie Next, Current instance, Capture logs.
5. Wählen Sie die Datenelemente, die gesammelt werden sollen, und anschließend Collect... aus. Lesen Sie den Warnhinweis, und wählen Sie zum Fortfahren Yes aus.
6. Wählen Sie einen Dateinamen und einen Speicherort für die ZIP-Datei und anschließend Save aus.

7. Nachdem EC2 Rescue for Windows Server den Vorgang abgeschlossen hat, wählen Sie „Übergeordneten Ordner öffnen“, um die ZIP-Datei anzuzeigen.
8. Wählen Sie Finish (Abschließen).

Beheben Sie eine beeinträchtigte Windows-Instanz mit der EC2 Rescue-CLI

Mit der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) von EC2 Rescue for Windows Server können Sie ein EC2 Rescue for Windows Server-Plug-In (als „Aktion“ bezeichnet) programmgesteuert ausführen.

Das Tool EC2 Rescue für Windows Server verfügt über zwei Ausführungsmodi:

- /online — Auf diese Weise können Sie auf der Instanz, auf der EC2 Rescue for Windows Server installiert ist, Aktionen ausführen, z. B. Protokolldateien sammeln.
- /offline: <device_id>— Auf diese Weise können Sie Aktionen auf dem Offline-Root-Volume ausführen, das mit einer separaten Amazon EC2 Windows-Instance verbunden ist, auf der Sie EC2 Rescue for Windows Server installiert haben.

Laden Sie das Tool EC2Rescue for Windows Server EC2 auf Ihre Windows-Instance herunter und extrahieren Sie die Dateien. Sie können die Hilfedatei mit dem folgenden Befehl anzeigen:

```
EC2RescueCmd.exe /help
```

EC2Rescue for Windows Server kann die folgenden Aktionen auf einer Amazon EC2 Windows-Instance ausführen:

- Erfassen-Aktion
- Rettungsaktion
- Wiederherstellen-Aktion

Erfassen-Aktion

> **Note**
>
> Sie können alle Protokolle, eine ganze Protokollgruppe oder ein einzelnes Protokoll in einer Gruppe erfassen.

EC2Rescue for Windows Server kann die folgenden Daten von aktiven und Offline-Instances sammeln.

Protokollgruppe	Verfügbare Protokolle	Beschreibung
`all`		Erfasst alle verfügbaren Protokolle.
`eventlog`	• `'Application'` • `'System'` • `'EC2ConfigService'`	Sammelt Anwendungs-, System- und EC2 Konfigurationsereignisprotokolle.
`memory-dump`	• `'Memory Dump File'` • `'Mini Dump Files'`	Sammelt alle existierenden Speicherabbilddateien in der Instance.
`ec2config`	• `'Log Files'` • `'Configuration Files'`	Sammelt vom EC2 Config-Dienst generierte Protokolldateien.
`ec2launch`	• `'Logs'` • `'Config'`	Sammelt Protokolldateien, die von den EC2 Launch-Skripten generiert wurden.
`ssm-agent`	• `'Log Files'` • `'Patch Baseline Logs'` • `'InstanceData'`	Sammelt vom SSM-Agenten generierte Protokolldateien und Patch-Manager-Protokolle.
`sysprep`	`'Log Files'`	Sammelt vom Windows-Systemvorbereitungs-Tool generierte Protokolldateien.
`driver-setup`	• `'SetupAPI Log Files'` • `'DPInst Log File'` • `'AWS PV Setup Log File'`	Sammelt Windows-SetupAPI-Protokolle (`setupapi.dev.log` und `setupapi.setup.log`).

Protokollgruppe	Verfügbare Protokolle	Beschreibung
`registry`	• `'SYSTEM'` • `'SOFTWARE'` • `'BCD'`	Sammelt `SYSTEM`- und `SOFTWARE`-Hives.
`egpu`	• `'Event Log'` • `'System Files'`	Sammelt Ereignisprotokolle im Zusammenhang mit Elastic GPUs.
`boot-config`	`'BCDEDIT Output'`	Sammelt `HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD00000000` -Hive.
`windows-update`	`'Log Files'`	Sammelt vom Windows Update generierte Protokoll dateien. **Note** In Windows Server 2016 und höher wird das Protokoll im Format Ereignisablaufverfolgung für Windows (ETW) gesammelt.
`cloudendure`	• `'Migrate Script Logs'` • `'Driver Logs'` • `'CloudEndure File List'`	Sammelt Protokolldateien im Zusammenhang mit CloudEndure Agent.

EC2Rescue for Windows Server kann die folgenden zusätzlichen Daten von aktiven Instanzen sammeln.

Protokollgruppe	Verfügbare Protokolle	Beschreibung
`system-info`	`'MSInfo32 Output'`	Sammelt `MSInfo32`.
`gpresult`	`'GPResult Output'`	Erfasst einen Bericht zu einer Gruppenrichtlinie.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- /output: < outputFilePath > - Erforderlicher Pfad zur Zieldatei, um die gesammelten Protokolldateien im ZIP-Format zu speichern.
- /no-offline – Optionales Attribut, das im Offline-Modus verwendet wird. Setzt das Volume nach Abschluss der Aktion nicht auf offline.
- /no-fix-signature- Optionales Attribut, das im Offline-Modus verwendet wird. Korrigiert eine mögliche Datenträger-Signaturkollision nach Abschluss der Aktion nicht.

Beispiele

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung der EC2 Rescue for Windows Server-CLI.

Beispiele für den Online-Modus

Erfassen aller verfügbaren Protokolle:

```
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:all /output:<outputFilePath>
```

Erfassen nur einer bestimmten Protokollgruppe:

```
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:ec2config /output:<outputFilePath>
```

Erfassen einzelner Protokolle in einer Protokollgruppe:

```
EC2RescueCmd /accepteula /online /collect:'ec2config.Log Files,driver-setup.SetupAPI
 Log Files' /output:<outputFilePath>
```

Beispiele für den Offline-Modus

Erfassen aller verfügbaren Protokolle in einem EBS-Volume. Das Volume wird durch den device_id-Wert angegeben.

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /collect:all /output:<outputFilePath>
```

Erfassen nur einer bestimmten Protokollgruppe:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /collect:ec2config /output:<outputFilePath>
```

Rettungsaktion

EC2Rescue für Windows Server kann Probleme mit den folgenden Diensteinstellungen erkennen und beheben:

Servicegruppe	Verfügbare Aktionen	Beschreibung
`all`		
`system-time`	`'RealTimeIsUniversal'`	Systemzeit • RealTimeisUniversal- Erkennt, ob der `RealTimeisUniversal` Registrierungsschlüssel aktiviert ist. Andernfalls weicht die Windows-Systemzeit ab, wenn die Zeitzone auf einen anderen Wert als UTC eingestellt ist.
`firewall`	• `'Domain networks'` • `'Private networks'` • `'Guest or public networks'`	Windows-Firewall • Domain networks – Erkennt, ob dieses Windows-Firewall-Profil aktiviert oder deaktiviert ist.

Servicegruppe	Verfügbare Aktionen	Beschreibung
		• Private networks – Erkennt, ob dieses Windows-Firewall-Profil aktiviert oder deaktiviert ist. • Guest or public networks – Erkennt, ob dieses Windows-Firewall-Profil aktiviert oder deaktiviert ist.
rdp	• `'Service Start'` • `'Remote Desktop Connections'` • `'TCP Port'`	Remotedesktop • Service Start – Erkennt, ob der Remote Desktop Service aktiviert ist. • Remote Desktop Connections – Erkennt, ob diese Funktion aktiviert ist. • TCP Port – Erkennt, welchen Port der Remote Desktop Service überwacht.
`ec2config`	• `'Service Start'` • `'Ec2SetPassword'` • `'Ec2HandleUserData'`	EC2Config • Service Start - Erkennt, ob der EC2 Config-Dienst aktiviert ist. • Ec2 SetPassword - Generiert ein neues Administratorkennwort. • Ec2 HandleUserData - Ermöglicht es Ihnen, beim nächsten Start der Instance ein Benutzerdatenskript auszuführen.

Servicegruppe	Verfügbare Aktionen	Beschreibung
`ec2launch`	`'Reset Administrator Password'`	Generiert ein neues Windows-Administratorpasswort.
`network`	`'DHCP Service Startup'`	Netzwerkschnittstelle • DHCP Service Startup – Erkennt, ob der DHCP-Service aktiviert ist.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- /level:<level> – Optionales Attribut für die Prüfstufe, die durch die Aktion ausgelöst werden sollte. Die zulässigen Werte lauten: `information`, `warning`, `error`, `all`. Standardmäßig ist der Wert eingestell `error`.
- /check-only – Optionales Attribut, das einen Bericht generiert, aber keine Änderungen am Offline-Volume vornimmt.

> **Note**
>
> Wenn EC2 Rescue for Windows Server eine mögliche Kollision mit der Festplattensignatur erkennt, wird die Signatur standardmäßig nach Abschluss des Offline-Vorgangs korrigiert, auch wenn Sie die `/check-only` Option verwenden. Sie müssen die `/no-fix-signature`-Option verwenden, um die Korrektur zu verhindern.

- /no-offline – Optionales Attribut, das verhindert, dass das Volume nach Abschluss der Aktion auf offline gesetzt wird.
- /no-fix-signature- Optionales Attribut, das eine mögliche Kollision mit der Festplattensignatur nach Abschluss der Aktion nicht behebt.

Beispiele für Rettungen

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung der EC2 Rescue for Windows Server-CLI. Das Volume wird durch den device_id-Wert angegeben.

Der Versuch, alle erkannten Probleme auf einem Volume zu beheben:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:all
```

Der Versuch, alle Probleme in einer Servicegruppe auf einem Volume zu beheben:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:firewall
```

Der Versuch, ein bestimmtes Problem in einer Servicegruppe auf einem Volume zu beheben:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:rdp.'Service Start'
```

Der Versuch, mehrere Probleme anzugeben und auf einem Volume zu beheben:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /rescue:'system-
time.RealTimeIsUniversal,ec2config.Service Start'
```

Wiederherstellen-Aktion

EC2Rescue für Windows Server kann Probleme mit den folgenden Diensteinstellungen erkennen und beheben:

Servicegruppe	Verfügbare Aktionen	Beschreibung
Wiederherstellen der letzten bekannten funktionierenden Konfiguration	`lkgc`	Last Known Good Configuration – Versucht, die Instance im letzten bekannten bootfähigen Zustand zu starten.
Wiederherstellen der Windows-Registrierung aus der letzten Sicherung	`regback`	Restore registry from backup – Stellt die Registrierung aus `\Windows\System32\config\RegBack` wieder her.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- /no-offline — Optionales Attribut, das verhindert, dass das Volume nach Abschluss der Aktion auf offline gesetzt wird.

- /no-fix-signature— Optionales Attribut, das eine mögliche Kollision mit der Festplattensignatur nach Abschluss der Aktion nicht behebt.

Beispiele für Wiederherstellungen

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung der EC2 Rescue for Windows Server-CLI. Das Volume wird durch den device_id-Wert angegeben.

Wiederherstellen der letzten bekannten funktionierenden Konfiguration für ein Volume:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /restore:lkgc
```

Wiederherstellen der letzten Sicherung der Windows-Registrierung eines Volumes:

```
EC2RescueCmd /accepteula /offline:xvdf /restore:regback
```

Beheben Sie eine beeinträchtigte Windows-Instanz mit EC2 Rescue und Systems Manager

Support stellt Ihnen ein Systems Manager Run Command-Dokument zur Verfügung, das eine Schnittstelle zu Ihrer Systems Manager-fähigen Instanz bildet, um EC2 Rescue für Windows Server auszuführen. Das Run Command-Dokument hat den Namen `AWSSupport-RunEC2RescueForWindowsTool`.

Dieses Systems Manager Run Command-Dokument führt die folgenden Aufgaben aus:

- Lädt EC2 Rescue für Windows Server herunter und verifiziert es.
- Importiert ein PowerShell Modul, um Ihnen die Interaktion mit dem Tool zu erleichtern.
- Läuft EC2 RescueCmd mit dem angegebenen Befehl und den angegebenen Parametern.

Das Systems Manager Run Command-Dokument akzeptiert drei Parameter:

- Befehl — Die Aktion EC2 Rescue for Windows Server. Die aktuell zulässigen Werte sind:
  - ResetAccess— Setzt das lokale Administratorkennwort zurück. Das lokale Administratorpasswort der aktuellen Instance wird zurückgesetzt und das zufallsgeneriert Passwort wird in Parameter Store als sicher gespeicher `/EC2Rescue/Password/<INSTANCE_ID>`. Wenn Sie diese Aktion auswählen und keine Parameter angeben, werden Passwörter automatisch mit dem

Standard-Verschlüsselung verschlüsselt. Sie können in den Parametern optional die ID eines Verschlüsselung angeben, um das Passwort mit einem eigenen Schlüssel zu verschlüsseln.

- CollectLogs— Führt EC2 Rescue für Windows Server mit der Aktion aus. `/collect:all` Wenn Sie diese Aktion auswählen, müssen die `Parameters` des Amazon S3-Buckets, auf den die Protokolle hochgeladen werden sollen, in den Logs enthalten sein.
- FixAll— Führt EC2 Rescue für Windows Server mit der Aktion aus`/rescue:all`. Wenn Sie diese Aktion auswählen, muss der Name des zu rettenden Blockgerätes in den `Parameters` enthalten sein.

- Parameter — Die PowerShell Parameter, die für den angegebenen Befehl übergeben werden sollen.

Voraussetzungen

Um die ResetAccessAktion auszuführen, muss Ihrer EC2 Amazon-Instance eine Richtlinie angehängt sein, die Berechtigungen zum Schreiben des verschlüsselten Passworts in den Parameter Store gewährt. Warten Sie nach dem Anhängen der Richtlinie einige Minuten, bevor Sie versuchen, das Passwort einer Instance zurückzusetzen, nachdem Sie diese Richtlinie der entsprechenden IAM-Rolle angehängt haben.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/EC2Rescue/Passwords/<instanceid>"
      ]
    }
  ]
}
```

Wenn Sie einen benutzerdefinierten KMS-Schlüssel und nicht den Standard-KMS-Schlüssel verwenden, verwenden Sie stattdessen diese Richtlinie.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:PutParameter"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/EC2Rescue/Passwords/<instanceid>"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<kmskeyid>"
      ]
    }
  ]
}
```

Sehen Sie sich den JSON-Code für das Dokument an

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie die JSON-Datei für dieses Dokument anzeigen.

So zeigen Sie die JSON-Daten für das Systems Manager Run Command-Dokument an

1. Öffnen Sie die AWS Systems Manager Konsole unter https://console.aws.amazon.com/systems-manager/.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich die Option Change Management Tools und wählen Sie Dokumente aus.
3. Geben Sie `AWSSupport-RunEC2RescueForWindowsTool` in der Suchleiste das `AWSSupport-RunEC2RescueForWindowsTool` Dokument ein und wählen Sie es aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Content aus.

Beispiele

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele zur Verwendung des Systems Manager Manager-Dokuments Run Command zum Ausführen von EC2 Rescue für Windows Server mithilfe von AWS

CLI. Weitere Informationen zum Senden von Befehlen mit dem finden Sie AWS CLI unter send-command.

Beispiele

- Der Versuch, alle erkannten Probleme auf einem Offline-Stamm-Volume zu beheben
- Protokolle von der aktuellen Amazon EC2 Windows-Instance sammeln
- Zurücksetzen des lokalen Administratorpassworts

Der Versuch, alle erkannten Probleme auf einem Offline-Stamm-Volume zu beheben

Versuchen Sie, alle identifizierten Probleme auf einem Offline-Root-Volume zu beheben, das an eine Amazon EC2 Windows-Instance angehängt ist:

```
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupport-
RunEC2RescueForWindowsTool" --parameters "Command=FixAll, Parameters='xvdf'" --output
 text
```

Protokolle von der aktuellen Amazon EC2 Windows-Instance sammeln

Sammeln Sie alle Protokolle der aktuellen Online-Amazon EC2 Windows-Instance und laden Sie sie in einen Amazon S3-Bucket hoch:

```
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupport-
RunEC2RescueForWindowsTool" --parameters "Command=CollectLogs, Parameters='amzn-s3-
demo-bucket'" --output text
```

Zurücksetzen des lokalen Administratorpassworts

In den folgenden Beispielen werden Methoden gezeigt, mit denen Sie das lokale Administratorpasswort zurücksetzen können. Die Ausgabe enthält einen Link zum Parameter Store, wo Sie das zufällig generierte sichere Passwort finden, das Sie dann als lokaler Administrator für RDP zu Ihrer Amazon EC2 Windows-Instance verwenden können.

Setzen Sie das lokale Administratorkennwort einer Online-Instance mithilfe der Standardeinstellung zurück AWS KMS key alias/aws/ssm:

```
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupport-
RunEC2RescueForWindowsTool" --parameters "Command=ResetAccess" --output text
```

Zurücksetzen des lokalen Administratorpassworts für eine Online-Instance mithilfe eines Verschlüsselung:

```
aws ssm send-command --instance-ids "i-0cb2b964d3e14fd9f" --document-name "AWSSupport-RunEC2RescueForWindowsTool" --parameters "Command=ResetAccess, Parameters=a133dc3c-a2g4-4fc6-a873-6c0720104bf0" --output text
```

> **Note**
>
> In diesem Beispiel lautet Verschlüsselung `a133dc3c-a2g4-4fc6-a873-6c0720104bf0`.

EC2 Serielle Konsole für Instanzen

Mit der EC2 seriellen Konsole haben Sie Zugriff auf die serielle Schnittstelle Ihrer EC2 Amazon-Instance, über die Sie Boot-, Netzwerkkonfigurations- und andere Probleme beheben können. Die serielle Konsole erfordert nicht, dass Ihre Instance über Netzwerkfähigkeiten verfügt. Mit der seriellen Konsole können Sie Befehle für eine Instance eingeben, als ob Ihre Tastatur und Ihr Monitor direkt an die serielle Schnittstelle der Instance angeschlossen wären. Die Sitzung der seriellen Konsole dauert während des Neustarts und Stopps der Instance. Während des Neustarts können Sie alle Boot-Meldungen von Anfang an anzeigen.

Der Zugriff auf die serielle Konsole ist standardmäßig nicht verfügbar. Ihre Organisation muss Kontozugriff auf die serielle Konsole gewähren und IAM-Richtlinien konfigurieren, um Ihren Benutzern Zugriff auf die serielle Konsole zu gewähren. Der Zugriff auf die serielle Konsole kann mithilfe von Instance IDs, Resource Tags und anderen IAM-Hebeln auf granularer Ebene gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie den Zugriff auf die EC2 serielle Konsole.

Auf die serielle Konsole kann über die EC2 Konsole oder die zugegriffen werden. AWS CLI

Die serielle Konsole ist ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Themen

- Voraussetzungen für die EC2 serielle Konsole
- Konfigurieren Sie den Zugriff auf die EC2 serielle Konsole
- Connect zur EC2 seriellen Konsole her
- Trennen Sie die Verbindung zur seriellen Konsole EC2
- Beheben Sie Probleme mit Ihrer EC2 Amazon-Instance mithilfe der EC2 seriellen Konsole

Voraussetzungen für die EC2 serielle Konsole

Um eine Verbindung zur EC2 seriellen Konsole herzustellen und das von Ihnen gewählte Tool zur Fehlerbehebung zu verwenden, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- AWS-Regionen
- Wavelength-Zonen und AWS -Außenposten
- Local Zones
- Instance-Typen
- Gewähren von Zugriff
- Unterstützung für browserbasierte Clients
- Instance-Status
- EC2 Amazon-Systemmanager
- Konfigurieren des von Ihnen gewählten Tools für die Fehlerbehebung

AWS-Regionen

Wird in allen Ländern AWS-Regionen außer im asiatisch-pazifischen Raum (Taipeh) unterstützt.

Wavelength-Zonen und AWS -Außenposten

Nicht unterstützt

Local Zones

Unterstützt in allen lokalen Zonen.

Instance-Typen

Unterstützte Instance-Typen:

- Linux
  - Alle virtualisierten Instances, die auf dem Nitro System aufgebaut sind.
  - Alle Bare-Metal-Instances außer:
    - Universell: `a1.metal`, `mac1.metal`, `mac2.metal`
    - Beschleunigte Datenverarbeitung: `g5g.metal`

  - RAM-optimiert: `u-6tb1.metal`, `u-9tb1.metal`, `u-12tb1.metal`, `u-18tb1.metal`, `u-24tb1.metal`
- Windows

  Alle virtualisierten Instances, die auf dem Nitro System aufgebaut sind. Wird nicht auf Bare-Metal-Instances unterstützt.

Gewähren von Zugriff

Sie müssen die Konfigurationsaufgaben abschließen, um Zugriff auf die EC2 serielle Konsole zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie den Zugriff auf die EC2 serielle Konsole.

Unterstützung für browserbasierte Clients

Um über den browserbasierten Client eine Verbindung zur seriellen Konsole herzustellen, muss Ihr Browser dies unterstützen WebSocket. Wenn Ihr Browser dies nicht unterstützt WebSocket, stellen Sie mit Ihrem eigenen Schlüssel und einem SSH-Client eine Verbindung zur seriellen Konsole her.

Instance-Status

Der Wert muss `running` sein.

Wenn sich die Instance in den `pending`-, `stopping`-, `stopped`-, `shutting-down`- oder `terminated`-Status befindet, können Sie keine Verbindung mit der seriellen Konsole herstellen.

Weitere Informationen zum Instance-Status finden Sie unter Änderungen des EC2 Amazon-Instanzstatus.

EC2 Amazon-Systemmanager

Wenn die Instance Amazon EC2 Systems Manager verwendet, muss SSM Agent Version 3.0.854.0 oder höher auf der Instance installiert sein. Informationen zu SSM Agent finden Sie unter Arbeiten mit SSM Agent im AWS Systems Manager -Benutzerhandbuch.

Konfigurieren des von Ihnen gewählten Tools für die Fehlerbehebung

Um Fehler bei Ihrer Instance über die serielle Konsole zu beheben, können Sie GRUB oder SysRq auf Linux-Instances und Special Admin Console (SAC) auf Windows-Instances verwenden. Bevor

Sie diese Tools verwenden können, müssen Sie zunächst Konfigurationsschritte für jede Instance ausführen, auf der Sie sie verwenden möchten.

Verwenden Sie die Anleitung für das Betriebssystem Ihrer Instance, um das von Ihnen gewählte Tool zur Fehlerbehebung zu konfigurieren.

(Linux-Instances) GRUB konfigurieren

Um GRUB zu konfigurieren, wählen Sie eines der folgenden Verfahren basierend auf dem AMI, das zum Starten der Instance verwendet wurde.

Amazon Linux 2

So konfigurieren Sie GRUB für eine Amazon Linux 2-Instance

1. Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance mit SSH
2. Fügen Sie die folgenden Optionen hinzu oder ändern Sie sie in `/etc/default/grub`:

   - Set `GRUB_TIMEOUT=1`.
   - Add `GRUB_TERMINAL="console serial"`.
   - Fügen Sie `GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"` hinzu.

   Es folgt ein Beispiel für `/etc/default/grub`. Möglicherweise müssen Sie die Konfiguration basierend auf Ihrem System-Setup ändern.

   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifnames=0
    biosdevname=0 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff rd.shell=0"
   GRUB_TIMEOUT=1
   GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
   GRUB_TERMINAL="console serial"
   GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"
   ```

3. Übernehmen Sie die aktualisierte Konfiguration, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
   ```

Ubuntu

So konfigurieren Sie GRUB auf einer Ubuntu-Instance

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Fügen Sie die folgenden Optionen hinzu oder ändern Sie sie in `/etc/default/grub.d/50-cloudimg-settings.cfg`:
   - Set `GRUB_TIMEOUT=1`.
   - Add `GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu`.
   - Fügen Sie `GRUB_TERMINAL="console serial"` hinzu.
   - Entfernen Sie `GRUB_HIDDEN_TIMEOUT`.
   - Fügen Sie `GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"` hinzu.

   Es folgt ein Beispiel für `/etc/default/grub.d/50-cloudimg-settings.cfg`. Möglicherweise müssen Sie die Konfiguration basierend auf Ihrem System-Setup ändern.

   ```
   # Cloud Image specific Grub settings for Generic Cloud Images
   # CLOUD_IMG: This file was created/modified by the Cloud Image build process

   # Set the recordfail timeout
   GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=0

   # Do not wait on grub prompt
   GRUB_TIMEOUT=1
   GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu

   # Set the default commandline
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty1 console=ttyS0
    nvme_core.io_timeout=4294967295"

   # Set the grub console type
   GRUB_TERMINAL="console serial"
   GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed 115200"
   ```
3. Übernehmen Sie die aktualisierte Konfiguration, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo update-grub
   ```

RHEL

So konfigurieren Sie GRUB auf einer RHEL-Instance

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Fügen Sie die folgenden Optionen hinzu oder ändern Sie sie in `/etc/default/grub`:
   - Entfernen Sie `GRUB_TERMINAL_OUTPUT`.
   - Add `GRUB_TERMINAL="console serial"`.
   - Fügen Sie `GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"` hinzu.

   Es folgt ein Beispiel für `/etc/default/grub`. Möglicherweise müssen Sie die Konfiguration basierend auf Ihrem System-Setup ändern.

   ```
   GRUB_TIMEOUT=1
   GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
   GRUB_DEFAULT=saved
   GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
   GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifnames=0
    rd.blacklist=nouveau nvme_core.io_timeout=4294967295 crashkernel=auto"
   GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
   GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
   GRUB_TERMINAL="console serial"
   GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"
   ```
3. Übernehmen Sie die aktualisierte Konfiguration, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg --update-bls-cmdline
   ```

   Verwenden Sie unter RHEL 9.2 und älter den folgenden Befehl.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
   ```

CentOS

Für Instances, die mit einem CentOS-AMI gestartet werden, ist GRUB standardmäßig für die serielle Konsole konfiguriert.

Es folgt ein Beispiel für `/etc/default/grub`. Ihre Konfiguration kann je nach Systemeinrichtung unterschiedlich sein.

```
GRUB_TIMEOUT=1
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL="serial console"
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=115200"
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 crashkernel=auto console=ttyS0,115200"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

(Linux-Instanzen) Konfigurieren SysRq

Zur Konfiguration SysRq aktivieren Sie die SysRq Befehle für den aktuellen Startzyklus. Um die Konfiguration dauerhaft zu machen, können Sie die SysRq Befehle auch für nachfolgende Starts aktivieren.

Um alle SysRq Befehle für den aktuellen Startzyklus zu aktivieren

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
[ec2-user ~]$ sudo sysctl -w kernel.sysrq=1
```

> **Note**
>
> Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart gelöscht.

Um alle SysRq Befehle für nachfolgende Starts zu aktivieren

1. Erstellen Sie die Datei `/etc/sysctl.d/99-sysrq.conf` und öffnen Sie sie in Ihrem Lieblingseditor.

```
[ec2-user ~]$ sudo vi /etc/sysctl.d/99-sysrq.conf
```

2. Fügen Sie die folgende Zeile zu.

```
kernel.sysrq=1
```

3. Starten Sie die Instance neu, um die Änderungen zu übernehmen.

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Geben Sie an der `login`-Eingabeaufforderung den Benutzernamen des passwortbasierten Benutzers ein, den Sie vorher eingerichtet haben, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
5. Geben Sie an der `Password`-Eingabeaufforderung das Passwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

(Windows-Instances) SAC und Boot-Menü einrichten

> **Note**
>
> Wenn Sie SAC auf einer Instance aktivieren, funktionieren die EC2 Dienste, die auf den Kennwortabruf angewiesen sind, nicht von der EC2 Amazon-Konsole aus. Die EC2 Startagenten von Windows auf Amazon (EC2Config, EC2 Launch v1 und EC2 Launch v2) benötigen die serielle Konsole, um verschiedene Aufgaben auszuführen. Diese Aufgaben werden nicht erfolgreich ausgeführt, wenn Sie SAC für eine Instance aktivieren. Weitere Informationen zu Windows on Amazon EC2 Launch Agents finden Sie unterthe section called “Konfigurieren Ihrer Windows-Instance”. Wenn Sie SAC aktivieren, können Sie es später deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren von SAC und vom Boot-Menü.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um SAC und das Bootmenü einer Instance zu aktivieren.

PowerShell

Aktivieren von SAC und dem Boot-Menü auf einer Windows-Instance

1. Connect zu Ihrer Instance her und führen Sie die folgenden Schritte von einer PowerShell Befehlszeile mit erhöhten Rechten aus.
2. Aktivieren Sie SAC.

```
bcdedit /ems '{current}' on
bcdedit /emssettings EMSPORT:1 EMSBAUDRATE:115200
```

3. Aktivieren Sie das Boot-Menü.

```
bcdedit /set '{bootmgr}' displaybootmenu yes
bcdedit /set '{bootmgr}' timeout 15
bcdedit /set '{bootmgr}' bootems yes
```

4. Wenden Sie die aktualisierte Konfiguration an, indem Sie die Instance neu starten.

```
shutdown -r -t 0
```

Command prompt

Aktivieren von SAC und dem Boot-Menü auf einer Windows-Instance

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und führen Sie die folgenden Schritte an der Eingabeaufforderung aus.
2. Aktivieren Sie SAC.

```
bcdedit /ems {current} on
bcdedit /emssettings EMSPORT:1 EMSBAUDRATE:115200
```

3. Aktivieren Sie das Boot-Menü.

```
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
bcdedit /set {bootmgr} timeout 15
bcdedit /set {bootmgr} bootems yes
```

4. Wenden Sie die aktualisierte Konfiguration an, indem Sie die Instance neu starten.

```
shutdown -r -t 0
```

Konfigurieren Sie den Zugriff auf die EC2 serielle Konsole

Um den Zugriff auf die serielle Konsole zu konfigurieren, müssen Sie den Zugriff auf die serielle Konsole auf Kontoebene gewähren und dann IAM-Richtlinien konfigurieren, um Ihren Benutzern

Zugriff zu gewähren. Sie müssen für Linux-Instances auch einen passwortbasierten Benutzer für jede Instance konfigurieren, damit Ihre Benutzer die serielle Konsole zur Fehlerbehebung verwenden können.

Überprüfen Sie vor Beginn unbedingt die Voraussetzungen.

Inhalt

- Zugriffsebenen auf die EC2 serielle Konsole
- Verwalten Sie den Kontozugriff auf die EC2 serielle Konsole
- Konfigurieren Sie IAM-Richtlinien für EC2 den Zugriff auf die serielle Konsole
- Benutzerkennwort des Betriebssystems auf einer Linux-Instance festlegen

Zugriffsebenen auf die EC2 serielle Konsole

Standardmäßig gibt es auf Kontoebene keinen Zugriff auf die serielle Konsole. Sie müssen explizit Zugriff auf die serielle Konsole auf Kontoebene gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Sie den Kontozugriff auf die EC2 serielle Konsole.

Sie können eine Service-Kontroll-Richtlinie (SCP) verwenden, um den Zugriff auf die serielle Konsole in Ihrem Unternehmen zu ermöglichen. Sie können dann eine differenzierte Zugriffskontrolle auf Benutzerebene vornehmen, indem Sie eine IAM-Richtlinie zur Zugriffskontrolle verwenden. Durch die Verwendung einer Kombination von SCP- und IAM-Richtlinien haben Sie unterschiedliche Zugriffskontrollstufen für die serielle Konsole.

Organisationsebene

Sie können eine Service-Kontroll-Richtlinie (SCP) verwenden, um Mitgliedskonten in Ihrer Organisation den Zugriff auf die serielle Konsole zu ermöglichen. Weitere Informationen zu SCPs finden Sie unter Richtlinien zur Servicesteuerung im AWS Organizations Benutzerhandbuch.

Instance-Ebene

Sie können die Zugriffsrichtlinien für serielle Konsolen konfigurieren, indem Sie IAM PrincipalTag und ResourceTag Konstruktionen verwenden und Instanzen anhand ihrer ID angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie IAM-Richtlinien für EC2 den Zugriff auf die serielle Konsole.

Benutzerebene

Sie können den Zugriff auf die Benutzerebene konfigurieren, indem Sie eine IAM-Richtlinie konfigurieren, um einem bestimmten Benutzer die Berechtigung zu erteilen oder zu verweigern, den öffentlichen SSH-Schlüssel an den seriellen Konsolendienst einer bestimmten Instance zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie IAM-Richtlinien für EC2 den Zugriff auf die serielle Konsole.

Betriebssystemebene (nur Linux-Instances)

Sie können ein Benutzerpasswort auf der Ebene des Gastbetriebssystems festlegen. Dies ermöglicht für einige Anwendungsfälle Zugriff auf die serielle Konsole. Um die Protokolle zu überwachen, benötigen Sie jedoch keinen passwortbasierten Benutzer. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerkennwort des Betriebssystems auf einer Linux-Instance festlegen.

Verwalten Sie den Kontozugriff auf die EC2 serielle Konsole

Standardmäßig gibt es auf Kontoebene keinen Zugriff auf die serielle Konsole. Sie müssen explizit Zugriff auf die serielle Konsole auf Kontoebene gewähren.

> **Note**
>
> Diese Einstellung wird auf Kontoebene konfiguriert, entweder direkt im Konto oder mithilfe einer deklarativen Richtlinie. Es muss in allen Bereichen konfiguriert werden, in AWS-Region denen Sie Zugriff auf die serielle Konsole gewähren möchten. Mithilfe einer deklarativen Richtlinie können Sie die Einstellung auf mehrere Regionen gleichzeitig sowie auf mehrere Konten gleichzeitig anwenden. Wenn eine deklarative Richtlinie verwendet wird, können Sie die Einstellung nicht direkt in einem Konto ändern. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Einstellung direkt in einem Konto konfigurieren. Informationen zur Verwendung deklarativer Richtlinien finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations - Benutzerhandbuch.

Inhalt

- Gewähren von Berechtigungen für Benutzer zur Verwaltung des Kontozugriffs
- Anzeigen des Kontozugriffsstatus für die serielle Konsole
- Erteilen des Kontozugriffs auf die serielle Konsole
- Kontozugriff auf die serielle Konsole verweigern

Gewähren von Berechtigungen für Benutzer zur Verwaltung des Kontozugriffs

Damit Ihre Benutzer den Kontozugriff auf die EC2 serielle Konsole verwalten können, müssen Sie ihnen die erforderlichen IAM-Berechtigungen gewähren.

Die folgende Richtlinie gewährt Berechtigungen zur Anzeige des Kontostatus sowie zum Zulassen und Unterbinden des Kontozugriffs auf die EC2 serielle Konsole.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus",
                "ec2:EnableSerialConsoleAccess",
                "ec2:DisableSerialConsoleAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Anzeigen des Kontozugriffsstatus für die serielle Konsole

Console

Um den Kontozugriff auf die serielle Konsole einzusehen

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich EC2 Dashboard aus.
3. Wählen Sie unter Kontoattribute die Option EC2 Serial Console aus.
4. Auf der Registerkarte EC2 Serielle Konsole ist der Wert für Zugriff auf EC2 serielle Konsole entweder zugelassen oder verhindert.

AWS CLI

Um den Kontozugriff auf die serielle Konsole anzuzeigen

Verwenden Sie den Befehl get-serial-console-access-status.

```
aws ec2 get-serial-console-access-status
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Der Wert von `true` gibt an, dass dem Konto Zugriff auf die serielle Konsole gewährt wird.

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": true,
    "ManagedBy": "account"
}
```

Das `ManagedBy`-Feld gibt die Entität an, die die Einstellung konfiguriert hat. Die möglichen Werte sind `account` (direkt konfiguriert) oder`declarative-policy`. Weitere Informationen finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

PowerShell

Um den Kontozugriff auf die serielle Konsole anzuzeigen

Verwenden Sie das Get-EC2SerialConsoleAccessStatusCmdlet.

```
Get-EC2SerialConsoleAccessStatus -Select *
```

Es folgt eine Beispielausgabe. Der Wert von `True` gibt an, dass dem Konto Zugriff auf die serielle Konsole gewährt wird.

```
ManagedBy SerialConsoleAccessEnabled
--------- -------------------------
account   True
```

Das `ManagedBy`-Feld gibt die Entität an, die die Einstellung konfiguriert hat. Die möglichen Werte sind `account` (direkt konfiguriert) oder`declarative-policy`. Weitere Informationen finden Sie unter verwaltete Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

Erteilen des Kontozugriffs auf die serielle Konsole

Console

Um Kontozugriff auf die serielle Konsole zu gewähren

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich EC2 Dashboard aus.
3. Wählen Sie unter Kontoattribute die Option EC2 Serial Console aus.
4. Wählen Sie Manage (Verwalten).
5. Um allen Instanzen im Konto Zugriff auf die EC2 serielle Konsole zu gewähren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen.
6. Wählen Sie Aktualisieren.

AWS CLI

Um Kontozugriff auf die serielle Konsole zu gewähren

Verwenden Sie den enable-serial-console-access-Befehl.

```
aws ec2 enable-serial-console-access
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": true
}
```

PowerShell

Um Kontozugriff auf die serielle Konsole zu gewähren

Verwenden Sie das Enable-EC2SerialConsoleAccessCmdlet.

```
Enable-EC2SerialConsoleAccess
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
True
```

Kontozugriff auf die serielle Konsole verweigern

Console

Um den Kontozugriff auf die serielle Konsole zu verweigern

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich EC2 Dashboard aus.
3. Wählen Sie unter Kontoattribute die Option EC2 Serial Console aus.
4. Wählen Sie Manage (Verwalten).
5. Um den Zugriff aller Instanzen im Konto auf die EC2 serielle Konsole zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen.
6. Wählen Sie Aktualisieren.

AWS CLI

Um den Kontozugriff auf die serielle Konsole zu verweigern

Verwenden Sie den disable-serial-console-access-Befehl.

```
aws ec2 disable-serial-console-access
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": false
}
```

PowerShell

Um den Kontozugriff auf die serielle Konsole zu verweigern

Verwenden Sie das Disable-EC2SerialConsoleAccessCmdlet.

```
Disable-EC2SerialConsoleAccess
```

Es folgt eine Beispielausgabe.

```
False
```

Konfigurieren Sie IAM-Richtlinien für EC2 den Zugriff auf die serielle Konsole

Standardmäßig haben Ihre Benutzer keinen Zugriff auf die serielle Konsole. Ihre Organisation muss IAM-Richtlinien konfigurieren, um Ihren Benutzern den erforderlichen Zugriff zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Für den seriellen Konsolenzugriff erstellen Sie ein JSON-Richtliniendokument, das die `ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey`-Aktion enthält. Diese Aktion gewährt einem Benutzer die Berechtigung, den öffentlichen Schlüssel an den seriellen Konsolenservice zu übertragen, der eine serielle Konsolensitzung startet. Wir empfehlen, den Zugriff auf bestimmte EC2 Instanzen zu beschränken. Andernfalls können sich alle Benutzer mit dieser Berechtigung mit der seriellen Konsole aller EC2 Instanzen verbinden.

IAM-Beispielrichtlinien

- Zulassen des Zugriffs auf die serielle Konsole
- Explizites Verweigern des Zugriffs auf die serielle Konsole
- Verwenden von Ressourcen-Tags (Markierungen), um den Zugriff auf die serielle Konsole zu kontrollieren

Zulassen des Zugriffs auf die serielle Konsole

Standardmäßig hat niemand Zugriff auf die serielle Konsole. Um den Zugriff auf die serielle Konsole zu gewähren, müssen Sie eine Richtlinie konfigurieren, um den Zugriff explizit zuzulassen. Wir empfehlen, eine Richtlinie zu konfigurieren, die den Zugriff auf bestimmte Instances einschränkt.

Die folgende Richtlinie ermöglicht den Zugriff auf die serielle Konsole einer bestimmten Instance, die durch ihre Instance-ID identifiziert wird.

Beachten Sie, dass die `DescribeInstances`-, `DescribeInstanceTypes`-, und `GetSerialConsoleAccessStatus`-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen. Daher müssen alle Ressourcen, die durch ein * (Sternchen) gekennzeichnet sind, für diese Aktionen spezifiziert werden.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDescribeInstances",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
            ],
             "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "AllowinstanceBasedSerialConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/i-0598c7d356eba48d7"
        }
    ]
}
```

Explizites Verweigern des Zugriffs auf die serielle Konsole

Die folgende IAM-Richtlinie ermöglicht den Zugriff auf die serielle Konsole aller Instances, die durch das * (Sternchen) gekennzeichnet ist, und verweigert ausdrücklich den Zugriff auf die serielle Konsole einer bestimmten Instance, die durch ihre ID identifiziert wird.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowSerialConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "DenySerialConsoleAccess",
            "Effect": "Deny",
```

```
            "Action": [
                "ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/i-0598c7d356eba48d7"
        }
    ]
}
```

Verwenden von Ressourcen-Tags (Markierungen), um den Zugriff auf die serielle Konsole zu kontrollieren

Sie können Ressourcen-Tags (Markierungen) verwenden, um den Zugriff auf die serielle Konsole einer Instance zu steuern.

Die attributbasierte Zugriffskontrolle ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen auf der Grundlage von Tags definiert werden, die Benutzern und Ressourcen zugewiesen werden können. AWS Beispielsweise ermöglicht die folgende Richtlinie einem Benutzer, eine serielle Konsolenverbindung für eine Instance nur dann zu initiieren, wenn das Ressourcen-Tag dieser Instance und das Tag des Prinzipals denselben `SerialConsole`-Wert für den Tag-Schlüssel haben.

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre AWS Ressourcen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf AWS Ressourcen im IAM-Benutzerhandbuch.

Beachten Sie, dass die `DescribeInstances`-, `DescribeInstanceTypes`-, und `GetSerialConsoleAccessStatus`-Aktionen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen. Daher müssen alle Ressourcen, die durch ein * (Sternchen) gekennzeichnet sind, für diese Aktionen spezifiziert werden.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDescribeInstances",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceTypes",
                "ec2:GetSerialConsoleAccessStatus"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        },
        {
            "Sid": "AllowTagBasedSerialConsoleAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2-instance-connect:SendSerialConsoleSSHPublicKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/SerialConsole":
 "${aws:PrincipalTag/SerialConsole}"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Benutzerkennwort des Betriebssystems auf einer Linux-Instance festlegen

> **Note**
>
> Dieser Abschnitt gilt nur für Linux-Instances.

Sie können sich ohne Passwort mit der seriellen Konsole verbinden. Um jedoch die serielle Konsole für die Fehlerbehebung einer Instance verwenden zu können, muss die Instance über einen passwortbasierten Betriebssystem-Benutzer verfügen.

Sie können das Kennwort für jeden Betriebssystembenutzer festlegen, einschließlich des Stammbenutzers. Beachten Sie, dass der Stammbenutzer alle Dateien ändern kann, während jeder Betriebssystembenutzer möglicherweise eingeschränkte Berechtigungen hat.

Sie müssen für jede Instance, für die Sie die serielle Konsole verwenden, ein Benutzerkennwort festlegen. Dies ist eine einmalige Anforderung für jede Instance.

> **Note**
>
> Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn Sie Ihre Instance mit einem Linux-AMI gestartet haben, das von bereitgestellt wird, AWS weil, standardmäßig AMIs bereitgestellt von, nicht mit einem kennwortbasierten Benutzer konfiguriert AWS sind. Wenn Sie Ihre Instance mit

einem AMI gestartet haben, für das das Root-Benutzerkennwort bereits konfiguriert ist, können Sie diese Anweisungen überspringen.

Benutzerkennwort des Betriebssystems auf einer Linux-Instance festlegen

1. Verbinden Sie sich mit der Instance. Sie können jede Methode verwenden, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, mit Ausnahme der Verbindungsmethode EC2 Serial Console.
2. Verwenden Sie den passwd-Befehl, um das Kennwort für einen Benutzer festzulegen. Im folgenden Beispiel ist der Benutzer `root`.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo passwd root
   ```

   Es folgt eine Beispielausgabe.

   ```
   Changing password for user root.
   New password:
   ```
3. Geben Sie an der `New password`-Eingabeaufforderung das neue Passwort ein.
4. Geben Sie an der Eingabeaufforderung das Passwort erneut ein.

Connect zur EC2 seriellen Konsole her

Sie können über die Amazon-Konsole oder über SSH eine Verbindung zur seriellen EC2 Konsole Ihrer EC2 Instance herstellen. Nachdem Sie eine Verbindung zur seriellen Konsole hergestellt haben, können Sie sie zur Fehlerbehebung bei Booten, Netzwerkkonfiguration und anderen Problemen verwenden. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Beheben Sie Probleme mit Ihrer EC2 Amazon-Instance mithilfe der EC2 seriellen Konsole.

Überlegungen

- Pro Instance wird nur 1 aktive serielle Konsolenverbindung unterstützt.
- Die serielle Konsolenverbindung dauert in der Regel 1 Stunde, sofern Sie die Verbindung nicht trennen. Während der Systemwartung unterbricht Amazon jedoch EC2 die serielle Konsolensitzung.

  Die Dauer der Verbindung wird nicht durch die Dauer Ihrer IAM-Anmeldeinformationen bestimmt. Wenn Ihre IAM-Anmeldeinformationen ablaufen, bleibt die Verbindung bestehen, bis die maximale

Dauer der seriellen Konsolenverbindung erreicht ist. Wenn Sie die EC2 serielle Konsole verwenden und Ihre IAM-Anmeldeinformationen ablaufen, beenden Sie die Verbindung, indem Sie die Browserseite schließen.

- Es dauert 30 Sekunden, um eine Sitzung abzubrechen, nachdem Sie die Verbindung zur seriellen Konsole getrennt haben, um eine neue Sitzung zuzulassen.
- Unterstützte serielle Konsolenanschlüsse: `ttyS0` (Linux-Instances) und `COM1` (Windows-Instances)
- Wenn Sie eine Verbindung zur seriellen Konsole herstellen, können Sie einen leichten Rückgang des Durchsatzes Ihrer Instance feststellen.

Themen

- Herstellen von Verbindungen über den browserbasierten Client
- Herstellen von Verbindungen über Ihren eigenen Schlüssel und einen SSH-Client
- EC2 Endpunkte und Fingerabdrücke der seriellen Konsole

Herstellen von Verbindungen über den browserbasierten Client

Sie können mithilfe des browserbasierten Clients eine Verbindung zur seriellen Konsole Ihrer EC2 Instance herstellen. Wählen Sie dazu die Instance in der EC2 Amazon-Konsole aus und wählen Sie, ob Sie eine Verbindung zur seriellen Konsole herstellen möchten. Der browserbasierte Client verarbeitet die Berechtigungen und stellt eine erfolgreiche Verbindung bereit.

EC2 Die serielle Konsole funktioniert in den meisten Browsern und unterstützt Tastatur- und Mauseingaben.

Stellen Sie vor dem Verbinden sicher, dass Sie die Voraussetzungen erfüllt haben.

So stellen Sie mithilfe des browserbasierten Clients (EC2Amazon-Konsole) eine Verbindung zur seriellen Schnittstelle Ihrer Instance her

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
3. Wählen Sie die Instanz aus und wählen Sie Aktionen, Überwachung und Fehlerbehebung, EC2 Serielle Konsole, Connect.

   Wählen Sie alternativ die Instanz aus und wählen Sie Connect, EC2 Serial Console, Connect.

Ein Terminalfenster im Browser wird geöffnet.

4. Drücken Sie die Eingabetaste. Wenn eine Anmeldeaufforderung zurückkehrt, sind Sie mit der seriellen Konsole verbunden.

   Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, können Sie die folgenden Informationen verwenden, um Probleme bei der Verbindung mit der seriellen Konsole zu beheben:

   - Stellen Sie sicher, dass Sie den Zugriff auf die serielle Konsole konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie den Zugriff auf die EC2 serielle Konsole.
   - (Nur Linux-Instances) Verwenden Sie diese SysRq Option, um eine Verbindung zur seriellen Konsole herzustellen. SysRq erfordert nicht, dass Sie eine Verbindung über den browserbasierten Client herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter (Linux-Instanzen) Verwenden Sie es SysRq , um Fehler in Ihrer Instanz zu beheben.
   - (Nur Linux-Instances) Starten Sie getty neu. Wenn Sie SSH-Zugriff auf Ihre Instance haben, stellen Sie mithilfe von SSH eine Verbindung zu Ihrer Instance her und starten Sie Getty mit dem folgenden Befehl neu.

     ```
     [ec2-user ~]$ sudo systemctl restart serial-getty@ttyS0
     ```

   - Starten Sie Ihre Instance neu. Sie können Ihre Instance neu starten, indem Sie SysRq (Linux-Instances), die EC2 Konsole oder den AWS CLI verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter (Linux-Instanzen) Verwenden Sie es SysRq , um Fehler in Ihrer Instanz zu beheben (Linux-Instances) oder Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instance neu.

5. (Nur Linux-Instances) Geben Sie an der `login`-Eingabeaufforderung den Benutzernamen des passwortbasierten Benutzers ein, den Sie zuvor eingerichtet haben, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
6. (Nur Linux-Instances) Geben Sie an der `Password`-Eingabeaufforderung das Passwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Sie sind jetzt bei der Instance angemeldet und können die serielle Konsole zur Fehlerbehebung verwenden.

Herstellen von Verbindungen über Ihren eigenen Schlüssel und einen SSH-Client

Sie können mittels Ihres eigenen SSH-Schlüssels über einen SSH-Client Ihrer Wahl Verbindungen mit Ihrer Instance herstellen, während Sie die serielle Konsolen-API verwenden. Auf diese Weise

können Sie die serielle Konsolenfunktion für die Push-Übergabe öffentlicher Schlüssel an Instances nutzen.

Stellen Sie vor dem Verbinden sicher, dass Sie die Voraussetzungen erfüllt haben.

So stellen Sie eine Verbindung mit der seriellen Konsole einer Instance über SSH her

1. Schieben Sie Ihren öffentlichen SSH-Schlüssel auf die Instance, um eine Sitzung der seriellen Konsole zu starten

   Verwenden Sie den Befehl send-serial-console-ssh-public-key, um Ihren öffentlichen SSH-Schlüssel auf die Instance zu übertragen. Dies startet eine serielle Konsolensitzung.

   Wenn für diese Instance bereits eine serielle Konsolensitzung gestartet wurde, schlägt der Befehl fehl, da Sie jeweils nur eine Sitzung geöffnet haben können. Es dauert 30 Sekunden, um eine Sitzung abzubrechen, nachdem Sie die Verbindung zur seriellen Konsole getrennt haben, um eine neue Sitzung zuzulassen.

   ```
   aws ec2-instance-connect send-serial-console-ssh-public-key \
       --instance-id i-001234a4bf70dec41EXAMPLE \
       --serial-port 0 \
       --ssh-public-key file://my_key.pub \
       --region us-east-1
   ```

2. Stellen Sie mit Ihrem privaten Schlüssel eine Verbindung zur seriellen Konsole her

   Verwenden Sie den ssh-Befehl, um eine Verbindung mit der seriellen Konsole herzustellen, bevor der öffentliche Schlüssel aus dem seriellen Konsolendienst entfernt wird. Sie haben 60 Sekunden bevor er entfernt wird.

   Verwenden Sie den privaten Schlüssel, der dem öffentlichen Schlüssel entspricht.

   Das Benutzernamenformat, das die Instance-ID und den Port 0 umfasst, ist `instance-id.port0`. Im folgenden Beispiel lautet der Benutzername `i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0`.

   Der Endpunkt des seriellen Konsolendienstes ist für jede Region unterschiedlich. In der EC2 Endpunkte und Fingerabdrücke der seriellen Konsole Tabelle finden Sie die Endpunkte der einzelnen Regionen. Im folgenden Beispiel befindet sich der serielle Konsolendienst in der Region us-east-1.

```
ssh -i my_key i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0@serial-console.ec2-instance-connect.us-east-1.aws
```

Im folgenden Beispiel wird festgelegt`timeout 3600`, dass Ihre SSH-Sitzung nach einer Stunde beendet wird. Während der Sitzung gestartete Prozesse können auch nach Beendigung der Sitzung auf Ihrer Instance weiter ausgeführt werden.

```
timeout 3600 ssh -i my_key i-001234a4bf70dec41EXAMPLE.port0@serial-console.ec2-instance-connect.us-east-1.aws
```

3. (Optional) Überprüfen Sie den Fingerabdruck

   Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit der seriellen Konsole herstellen, werden Sie aufgefordert, den Fingerabdruck zu überprüfen. Sie können den Fingerabdruck der seriellen Konsole mit dem Fingerabdruck vergleichen, der zur Überprüfung angezeigt wird. Wenn diese Fingerabdrücke nicht übereinstimmen, versucht möglicherweise jemand einen "man-in-the-middle" -Angriff. Wenn sie übereinstimmen, können Sie sich sicher mit der seriellen Konsole verbinden.

   Der folgende Fingerabdruck gilt für den seriellen Konsolendienst in der Region us-east-1. Informationen zu den Fingerabdrücken für die einzelnen Regionen finden Sie unter EC2 Endpunkte und Fingerabdrücke der seriellen Konsole.

   ```
   SHA256:dXwn5ma/xadVMeBZGEru5l2gx+yI5LDiJaLUcz0FMmw
   ```

   > **Note**
   >
   > Der Fingerabdruck wird nur angezeigt, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit der seriellen Konsole herstellen.

4. Drücken Sie die Eingabetaste. Wenn eine Eingabeaufforderung zurückkehrt, sind Sie mit der seriellen Konsole verbunden.

   Wenn der Bildschirm schwarz bleibt, können Sie die folgenden Informationen verwenden, um Probleme bei der Verbindung mit der seriellen Konsole zu beheben:

   - Stellen Sie sicher, dass Sie den Zugriff auf die serielle Konsole konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie den Zugriff auf die EC2 serielle Konsole.

- (Nur Linux-Instanzen) Wird verwendet SysRq , um eine Verbindung zur seriellen Konsole herzustellen. SysRq erfordert nicht, dass Sie eine Verbindung über SSH herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter (Linux-Instanzen) Verwenden Sie es SysRq , um Fehler in Ihrer Instanz zu beheben.
- (Nur Linux-Instances) Starten Sie getty neu. Wenn Sie SSH-Zugriff auf Ihre Instance haben, stellen Sie mithilfe von SSH eine Verbindung zu Ihrer Instance her und starten Sie Getty mit dem folgenden Befehl neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart serial-getty@ttyS0
```

- Starten Sie Ihre Instance neu. Sie können Ihre Instance neu starten, indem Sie SysRq (nur Linux-Instances), die EC2 Konsole oder den AWS CLI verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter (Linux-Instanzen) Verwenden Sie es SysRq , um Fehler in Ihrer Instanz zu beheben (nur Linux-Instances) oder Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instance neu.

5. (Nur Linux-Instances) Geben Sie an der `login`-Eingabeaufforderung den Benutzernamen des passwortbasierten Benutzers ein, den Sie zuvor eingerichtet haben, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
6. (Nur Linux-Instances) Geben Sie an der `Password`-Eingabeaufforderung das Passwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Sie sind jetzt bei der Instance angemeldet und können die serielle Konsole zur Fehlerbehebung verwenden.

EC2 Endpunkte und Fingerabdrücke der seriellen Konsole

Im Folgenden sind die Service-Endpunkte und Fingerabdrücke für die serielle Konsole aufgeführt. EC2 Um programmgesteuert eine Verbindung zur seriellen Konsole einer Instanz herzustellen, verwenden Sie einen EC2 Serial Console-Endpunkt. Die Endpunkte und Fingerabdrücke der EC2 seriellen Konsole sind für jede Region einzigartig. AWS

Name der Region	Region	Endpunkt	Fingerabdruck
USA Ost (Ohio)	us-east-2	serial-console.ec2-instance-connect.us-east-2.aws	SHA256: xbb0/ HVV9J CZN0xw/d/ 0 EhwPkTzRt TY7 TRSzz26 RM7m

Name der Region	Region	Endpunkt	Fingerabdruck
USA Ost (Nord-Virginia)	us-east-1	serial-console.ec2-instance-connect.us-east-1.aws	SHA256: VMe BZGEru5l2gx LDi xBB0/HVV9J CZN0xW/d/0 ----SEP -----: DXWN5mA/xAD +yl5 Ja 0 LUcz FMmw
USA West (Nordkalifornien)	us-west-1	serial-console.ec2-instance-connect.us-west-1.aws	SHA256: H3Y OHldlc MET8u7 QLSX3jm RTRAPFHVtqbyo LZBMUCqi
USA West (Oregon)	us-west-2	serial-console.ec2-instance-connect.us-west-2.aws	SHA256: O2Jx EMCIe23 TqKa Bl6y GHainq ZcMwqNkDhh AVHa1 VUc
Afrika (Kapstadt)	af-south-1	ec2-serial-console.af-south-1.api.aws	SHA256: O5JL2 21ed00biiwi RMWWZ2f VePe JUqzj Klg XsczoHlz
Asien-Pazifik (Hongkong)	ap-east-1	ec2-serial-console.ap-east-1.api.aws	SHA256: lpiXxCho ZHpln o5JL2 XVi 21ED00BIIWI ---- SEP -----: T0Q1 AKJBP7TKM2x C9b Ynifk JFsj
Asien-Pazifik (Hyderabad)	ap-south-2	ec2-serial-console.ap-south-2.api.aws	SHA256: WJg PBSw V4/Sun+ 15 OPITValoew AuYj DVW845 JEh DKRs

Name der Region	Region	Endpunkt	Fingerabdruck
Asien-Pazifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ec2-serial-console.ap-southeast-3.api.aws	SHA256: ZwgrCh V4/Sun+ XITq 15 YFqy3o8m ----sep----:5 +lfns32 l/4O0ZIFB X4BZGS Ik
Asien-Pazifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ec2-serial-console.ap-southeast-5.api.aws	SHA256QXT HQMRcqRdI jmAGoAMBS ExeoRobYyRwec2-serial-console.ap-southeast-5.api.aws ----sep----:c T67 A yTjnEi
Asien-Pazifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2-serial-console.ap-southeast-4.api.aws	SHA256:c hFgLvjn T67 TSSh A GG46wf ZJv ----SEP----:AVAQ27 5g Z0OV7H90P0 oET6 M
Asien-Pazifik (Mumbai)	ap-south-1	serial-console.ec2-instance-connect.ap-south-1.aws	SHA256:Avaq27 BLXc 5g HHEbli ARx TPi SM35 Z0ov7H90P 0 oeT6 M ----sep----:o Ymklq egh8ISO51 REZ BSU40
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	ec2-serial-console.ap-northeast-3.api.aws	SHA256:o BKBn BuFnHr Ymklq EV3 egh8iso51REZ BSU40 ----sep----:AM0/Ji 9axSG G8tu/vvhfxe/3ucyJSQ

Name der Region	Region	Endpunkt	Fingerabdruck
Asien-Pazifik (Seoul)	ap-northeast-2	serielle Konsole.ec2-instance-connect.ap-northeast-2.aws	SHA256:AM0/Ji NTztg9 PK49 WYMq 9axSG G8TU/VVHF XE/3UCYJSQ ZM2d ----SEP----:FOQWXN X+DZ++GU bx+FRC SRQRi
Asien-Pazifik (Singapur)	ap-southeast-1	serial-console.ec2-instance-connect.ap-southeast-1.aws	SHA256: Ein Lu1Gy/ L8 Zuac6L45C oY PLFNn7 CQDHx3qmw TUX7 LQg
Asien-Pazifik (Sydney)	ap-southeast-2	serial-console.ec2-instance-connect.ap-southeast-2.aws	SHA256: yFvMw UK9l EUQj QTRo XXzu VSe9 N+Cw9/W98 4Cf5Tgzo4
Asien-Pazifik (Thailand)	ap-southeast-7	ec2-serial-console.ap-southeast-7.api.aws	SHA256: R1q2lqsg7 2wmj DY KCAZi RYr vTwixWmvc VT31 XRg SdEf
Asien-Pazifik (Tokio)	ap-northeast-1	serial-console.ec2-instance-connect.ap-northeast-1.aws	SHA256: RQfs DCZTOf Qawew Em/ TRDV1t9 + HMr FQe CRl IOT5um4k
Kanada (Zentral)	ca-central-1	serial-console.ec2-instance-connect.ca-central-1.aws	SHA256: OZwmp Qawew YW738 FIOTHd UTy Em/ + ----SEP----:P2O2J mWKPO6 EV2Gcz YMMO7s4

Name der Region	Region	Endpunkt	Fingerabdruck
Kanada West (Calgary)	ca-west-1	ec2-serial-console.ca-west-1.api.aws	SHA256:P2O2J mWKPO6 EV2GCZ ----SEP----:S3RC8L I2XHBHR3IEDJ 6Q JNx GAFLPGOLjx7 IxxXrGckk
China (Beijing)	cn-north-1	ec2-serial-console .cn-north-1.api.am azonwebservices.co m.cn	SHA256:S3 RC8LI2XHBHR3IEDJ 6Q ----sep----:2 g H7UU3+WA D28V/ LGGT+Y HVFy4 FUx ggMeqjvSlgngpg
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appmesh.cn-northwe st-1.api.amazonweb services.com.cn	SHA256: 2 g NZki QOd H7UU3+WA YEBUh D28V/LGGT +Y ---------: TDGR Vf o4SZUA09 M VWI5r YOZGTogpwmi
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	serial-console.ec2-instance-connect.eu-central-1.aws	SHA256:Tdgr yIcOd OlkXvOl Vf JJ3 O4SZUA09 M ---- sep----:ACMFS/ 8AMZ1TOE+BBNR FY0K0DE2C
Europa (Irland)	eu-west-1	serial-console.ec2-instance-connect.eu-west-1.aws	SHA256:ACMFS/ GAWO4 qTrHj ZAw CW6 8AMZ1TOE+ BBNR FY0K0DE2C ----SEP----:H2AA HATHHTM6E ZS3BJ7UDGUXI2 E

Name der Region	Region	Endpunkt	Fingerabdruck
Europa (London)	eu-west-2	serial-console.ec2-instance-connect.eu-west-2.aws	SHA256:H2AA CE/ AEG4Amm53I6lkD1 ZPvS/BCV TPW2 RnJg HAthHTM6E ZS3BJ7UDGUXI2 E ----sep----:a69rd5 3t 8
Europa (Mailand)	eu-south-1	ec2-serial-console.eu-south-1.api.aws	SHA256:a69rd5 OVJnpg 3t BVrxn 8 ----sep----:LC0K Fy 0A7N99eCLB S7X7 0 XSX95cuu QK3
Europa (Paris)	eu-west-3	serial-console.ec2-instance-connect.eu-west-3.aws	SHA256:LC0K FVng Fy RPAr 0A7N99ECLB S7X7 0 ----SEP----:Q8LDNA F9PYMENE8BN Y3 / kxsw JUzfrlxe EWs
Europa (Spanien)	eu-south-2	ec2-serial-console.eu-south-2.api.aws	SHA256:Q8 LDNAF9PYM ENE8BN Y3 /kxsw CW2 DFRlu669 QNxq FxEcs ----SEP----:GO R6f /4F4N7T45 ZUz ZcwoEc
Europa (Stockholm)	eu-north-1	serial-console.ec2-instance-connect.eu-north-1.aws	SHA256:Go GFFUVUDvoc R6f GSS3 /4F4N7T45 ----sep----:tk Di CU8GDL6W2ui32 X84 EPNp KFKLw

Name der Region	Region	Endpunkt	Fingerabdruck
Europa (Zürich)	eu-central-2	ec2-serial-console.eu-central-2.api.aws	SHA256:tk BMf6 WdCw Di NUlz CU8GDL6W2 UI32 X84 ----sep-- --:8PPX2M 0 KFWM4/ IfRz 4Oa XFut QXWp6mk
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2-serial-console.il-central-1.api.aws	SHA256: + Nm JR6q8v6k NNPi8 QSFQ4dj5dim M1 Yu ZPTgwgs SNvt
Mexiko (Zentral)	mx-central-1	ec2-serial-console .mx-central-1.api.aws	SHA256: VL13i + 18EF4P2 FETB32GS0 BCu QNk CcVnt ZHUr BBAOxl
Naher Osten (Bahrain)	me-south-1	ec2-serial-console .me-south-1.api.aws	SHA256: LLKHu2 QnLdUq VL13i VArso + PJOMRJKCB z CDq 18EF4P2 FETB32GS0 ----SEP-- --:NPJ 2k K5xV C3k8
Naher Osten (VAE)	me-central-1	ec2-serial-console .me-central-1.api.aws	SHA256:NPJ dFwPeyyk 2k MPBYh K5xV XNe FSDKBv C3K8 ----SEP-- --:ZPB5DUKIBZ+L0 B4 I/Xz LE

Name der Region	Region	Endpunkt	Fingerabdruck
Südamerika (São Paulo)	sa-east-1	serial-console.ec2-instance-connect.sa-east-1.aws	SHA256:ZP B5DUKIBZ+L0 B4 I/Xz LE ---- sep----:RD2+/3 2OGNJEW1Y QZC +BOTBIH62OQ I VIem ENa APDq1d
AWS GovCloud (USA-Ost)	us-gov-east-1	serielle Konsole.ec2-Instanzenverbindung.us-gov-east-1.amazonaws.com	SHA256GWs oyLClrtvu38YEEh-1.amazonaws.com ----SEP----:TIWE19 + F28 DHIkqn DcZnmtebv
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	serielle Konsole.ec2-Instanzenverbindung.us-gov-west-1.amazonaws.com	SHA256-1.amazonaws.com ----sep----:kf b +UTBD3BRF8 8n iW5DQ OFRWLa OZf OlPf GO2 YZLq XZi

Trennen Sie die Verbindung zur seriellen Konsole EC2

Wenn Sie nicht mehr mit der EC2 seriellen Konsole Ihrer Instance verbunden sein müssen, können Sie die Verbindung zu dieser trennen. Wenn Sie die Verbindung zur seriellen Konsole trennen, wird jede Shell-Sitzung, die auf der Instance ausgeführt wird, weiterhin ausgeführt. Wenn Sie die Shell-Sitzung beenden möchten, müssen Sie sie beenden, bevor Sie die Verbindung zur seriellen Konsole trennen.

Überlegungen

- Die Verbindung zur seriellen Konsole dauert normalerweise 1 Stunde, sofern Sie sie nicht beenden. Während der Systemwartung unterbricht Amazon jedoch EC2 die serielle Konsolensitzung.

- Es dauert 30 Sekunden, um eine Sitzung abzubrechen, nachdem Sie die Verbindung zur seriellen Konsole getrennt haben, um eine neue Sitzung zuzulassen.

Die Art und Weise, wie die Verbindung zur seriellen Konsole getrennt wird, hängt vom Client ab.

Browserbasierter Client

Um die Verbindung zur seriellen Konsole zu trennen, schließen Sie das Terminalfenster der seriellen Konsole im Browser.

Standard-OpenSSH-Client

Um die Verbindung zur seriellen Konsole zu trennen, verwenden Sie den folgenden Befehl, um die SSH-Verbindung zu schließen. Dieser Befehl muss unmittelbar nach einer neuen Zeile ausgeführt werden.

```
~.
```

Der Befehl, den Sie zum Schließen einer SSH-Verbindung verwenden, kann je nach verwendetem SSH-Client unterschiedlich sein.

Beheben Sie Probleme mit Ihrer EC2 Amazon-Instance mithilfe der EC2 seriellen Konsole

Mithilfe der EC2 seriellen Konsole können Sie Boot-, Netzwerkkonfigurations- und andere Probleme beheben, indem Sie eine Verbindung zur seriellen Schnittstelle Ihrer Instance herstellen.

Verwenden Sie die Anleitung für das Betriebssystem Ihrer Instance und für das Tool, das Sie auf Ihrer Instance konfiguriert haben.

Tools

- (Linux-Instances) GRUB verwenden, um Fehler in Ihrer Instance zu beheben
- (Linux-Instanzen) Verwenden Sie es SysRq , um Fehler in Ihrer Instanz zu beheben
- (Windows-Instances) SAC zur Fehlerbehebung Ihrer Instance verwenden

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen erfüllt haben, einschließlich der Konfiguration des von Ihnen ausgewählten Tools zur Fehlerbehebung.

(Linux-Instances) GRUB verwenden, um Fehler in Ihrer Instance zu beheben

GNU GRUB (kurz für GNU GRand Unified Bootloader, allgemein als GRUB bezeichnet) ist der Standard-Bootloader für die meisten Linux-Betriebssysteme. Im GRUB-Menü können Sie auswählen, in welchen Kernel Sie booten möchten oder Menüeinträge ändern, um den Bootvorgang des Kernels zu ändern. Dies kann bei der Problembehandlung einer fehlerhaften Instance nützlich sein.

Das GRUB-Menü wird während des Startvorgangs angezeigt. Das Menü ist nicht über normales SSH zugänglich, aber Sie können es über die serielle Konsole aufrufen. EC2

Sie können in den Einzelbenutzermodus oder in den Notfallmodus starten. Der Einzelbenutzermodus bootet den Kernel auf ein niedrigeres Runlevel. Zum Beispiel könnte es das Dateisystem einhängen, aber das Netzwerk nicht aktivieren, was Ihnen die Möglichkeit gibt, die Wartung durchzuführen, die zum Reparieren der Instance erforderlich ist. Der Notfallmodus ähnelt dem Einzelbenutzermodus, mit der Ausnahme, dass der Kernel auf dem niedrigsten möglichen Runlevel läuft.

So booten Sie in den Einzelbenutzermodus

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der seriellen Konsole der Instance her.
2. Starten Sie die Instance mit dem folgenden Befehl neu.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo reboot
   ```
3. Wenn während des Neustarts das GRUB-Menü angezeigt wird, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bootvorgang zu beenden.
4. Verwenden Sie im GRUB-Menü die Pfeiltasten, um den zu bootenden Kernel auszuwählen, und drücken Sie e auf Ihrer Tastatur.
5. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Cursor in der Zeile zu finden, die den Kernel enthält. Die Zeile beginnt mit `linux` oder `linux16`, abhängig von dem AMI, das zum Starten der Instance verwendet wurde. Für Ubuntu beginnen zwei Zeilen mit `linux`, die beide im nächsten Schritt geändert werden müssen.
6. Am Ende der Zeile fügen Sie das Wort `single` hinzu.

   Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für Amazon Linux 2.

   ```
   linux /boot/vmlinuz-4.14.193-149.317.amzn2.aarch64 root=UUID=d33f9c9a-\
   dadd-4499-938d-ebbf42c3e499 ro  console=tty0 console=ttyS0,115200n8 net.ifname\
   s=0 biosdevname=0 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff rd.she\
   ```

```
ll=0 single
```

7. Drücken Sie Strg+X, um in den Einzelbenutzermodus zu starten.
8. Geben Sie an der `login`-Eingabeaufforderung den Benutzernamen des passwortbasierten Benutzers ein, den Sie vorher eingerichtet haben, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
9. Geben Sie an der `Password`-Eingabeaufforderung das Passwort ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

In den Notfallmodus starten

Gehen Sie genauso vor wie im Einzelbenutzermodus, fügen Sie jedoch in Schritt 6 das Wort `emergency` anstelle von `single` hinzu.

(Linux-Instanzen) Verwenden Sie es SysRq , um Fehler in Ihrer Instanz zu beheben

Der Schlüssel System Request (SysRq), der manchmal auch als SysRq „Magic“ bezeichnet wird, kann verwendet werden, um dem Kernel direkt außerhalb einer Shell einen Befehl zu senden, und der Kernel wird antworten, unabhängig davon, was der Kernel tut. Wenn die Instanz beispielsweise nicht mehr reagiert, können Sie den SysRq Schlüssel verwenden, um dem Kernel mitzuteilen, dass er abstürzen oder neu starten soll. Weitere Informationen finden Sie unter Magic SysRq Key in Wikipedia.

Sie können SysRq Befehle im browserbasierten EC2 Serial Console-Client oder in einem SSH-Client verwenden. Der Befehl zum Senden einer Unterbrechungsanfrage ist für jeden Client unterschiedlich.

Wählen Sie zur Verwendung SysRq je nach verwendetem Client eines der folgenden Verfahren aus.

Browser-based client

Zur Verwendung SysRq in der seriellen Konsole (browserbasierter Client)

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der seriellen Konsole der Instance her.
2. Um eine Unterbrechungsanfrage zu senden, drücken Sie `CTRL+0` (Null). Wenn Ihre Tastatur dies unterstützt, können Sie auch eine Unterbrechungsanfrage mit der Pause- oder Break-Taste senden.

```
[ec2-user ~]$ CTRL+0
```

3. Um einen SysRq Befehl auszuführen, drücken Sie die Taste auf Ihrer Tastatur, die dem gewünschten Befehl entspricht. Um beispielsweise eine Liste mit SysRq Befehlen anzuzeigen, drücken Sieh.

```
[ec2-user ~]$ h
```

Der h-Befehl gibt etwas Ähnliches wie das Folgende aus.

```
[ 1169.389495] sysrq: HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-
tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems
(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-
tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r
) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-
buffer(z)
```

SSH client

Zur Verwendung SysRq in einem SSH-Client

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der seriellen Konsole der Instance her.
2. Um eine Unterbrechungsanfrage zu senden, drücken Sie ~B (Tilde, gefolgt von Großbuchstaben B).

```
[ec2-user ~]$ ~B
```

3. Um einen SysRq Befehl auszuführen, drücken Sie die Taste auf Ihrer Tastatur, die dem gewünschten Befehl entspricht. Um beispielsweise eine Liste mit SysRq Befehlen anzuzeigen, drücken Sieh.

```
[ec2-user ~]$ h
```

Der h-Befehl gibt etwas Ähnliches wie das Folgende aus.

```
[ 1169.389495] sysrq: HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-
tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems
(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-
tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r
```

```
) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-
buffer(z)
```

> **Note**
>
> Der Befehl, den Sie zum Senden einer Unterbrechungsanfrage verwenden, kann je nach verwendetem SSH-Client unterschiedlich sein.

(Windows-Instances) SAC zur Fehlerbehebung Ihrer Instance verwenden

Die Special-Admin-Console(SAC)-Funktion von Windows bietet eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung einer Windows-Instance. Wenn Sie eine Verbindung zur seriellen Konsole der Instance herstellen und SAC verwenden, können Sie den Startvorgang unterbrechen und Windows im abgesicherten Modus starten.

> **Note**
>
> Wenn Sie SAC auf einer Instance aktivieren, funktionieren die EC2 Dienste, die auf den Kennwortabruf angewiesen sind, nicht von der EC2 Amazon-Konsole aus. Die EC2 Startagenten von Windows auf Amazon (EC2Config, EC2 Launch v1 und EC2 Launch v2) benötigen die serielle Konsole, um verschiedene Aufgaben auszuführen. Diese Aufgaben werden nicht erfolgreich ausgeführt, wenn Sie SAC für eine Instance aktivieren. Weitere Informationen zu Windows on Amazon EC2 Launch Agents finden Sie unterthe section called “Konfigurieren Ihrer Windows-Instance”. Wenn Sie SAC aktivieren, können Sie es später deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren von SAC und vom Boot-Menü.

Aufgaben

- Verwenden von SAC
- Verwenden des Boot-Menüs
- Deaktivieren von SAC und vom Boot-Menü

Verwenden von SAC

So verwenden Sie SAC

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der seriellen Konsole her.

   Wenn SAC auf der Instance aktiviert ist, zeigt die serielle Konsole die SAC>-Anfrage an.



2. Geben Sie zum Anzeigen der SAC-Befehle „?“ ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

   Erwartete Ausgabe



3. Um einen Eingabeaufforderungskanal (z. B. `cmd0001` oder `cmd0002`) zu erstellen, geben Sie cmd ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
4. Um den Eingabeaufforderungskanal anzuzeigen, drücken Sie ESC und drücken Sie dann auf TAB.

   Erwartete Ausgabe

```
Name:                 Cmd0001
Description:          Command
Type:                 VT-UTF8
Channel GUID:         ef9f20a0-1287-11eb-82b0-0e4ba51872e5
Application Type GUID: 63d02271-8aa4-11d5-bccf-00b0d014a2d0

Press <esc><tab> for next channel.
Press <esc><tab>0 to return to the SAC channel.
Use any other key to view this channel.
```

5. Um Kanäle zu wechseln, drücken Sie ESC+Tab+Kanalnummer gleichzeitig. Um zum Beispiel zum `cmd0002`-Kanal (falls er erstellt wurde) zu wechseln, drücken Sie ESC+TAB+2.
6. Geben Sie die für den Eingabeaufforderungskanal erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

```
Please enter login credentials.
Username: Administrator
Domain  : .
Password: *******
```

Die Eingabeaufforderung ist dieselbe voll funktionsfähige Command Shell, die Sie auf einem Desktop erhalten, mit der Ausnahme, dass sie das Lesen von bereits ausgegebenen Zeichen nicht zulässt.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1457]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: EC2AMAZ-ASR4SAI

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           30 GB      0 B
  Disk 1    Online           46 GB    46 GB

DISKPART>
```

PowerShell kann auch von der Befehlszeile aus verwendet werden.

Beachten Sie, dass Sie möglicherweise die Einstellung Fortschritt auf den stillen Modus festlegen müssen.

```
PS C:\Windows\system32> $ProgressPreference="SilentlyContinue"
PS C:\Windows\system32> $computerInfo = Get-ComputerInfo
PS C:\Windows\system32> $computerInfo.Csprocessors[0].Name
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz
PS C:\Windows\system32> $computerInfo.Csprocessors[0].Description
Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 4
PS C:\Windows\system32>
```

Verwenden des Boot-Menüs

Wenn für die Instance das Boot-Menü aktiviert ist und nach der Verbindung über SSH neu gestartet wird, sollten Sie das Startmenü wie folgt sehen.



Befehle im Boot-Menü

EINGEBEN

Startet den ausgewählten Eintrag des Betriebssystems.

Tabulatortaste

Wechselt zum Tools-Menü.

ESC

Bricht die Instance ab und startet sie neu.

ESC, gefolgt von 8

Entspricht dem Drücken von F8. Zeigt erweiterte Optionen für das ausgewählte Element an.

ESC-Taste + linke Pfeiltaste

Geht zurück zum anfänglichen Boot-Menü.

> **Note**
>
> Die ESC-Taste allein bringt Sie nicht zurück zum Hauptmenü, da Windows darauf wartet, zu sehen, ob eine Escapesequenz läuft.



Deaktivieren von SAC und vom Boot-Menü

Wenn Sie SAC und das Boot-Menü aktivieren, können Sie diese Funktionen später deaktivieren.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um SAC und das Boot-Menü einer Instance zu deaktivieren.

PowerShell

So deaktivieren Sie SAC und das Boot-Menü auf einer Windows-Instance

1. Connect zu Ihrer Instance her und führen Sie die folgenden Schritte von einer PowerShell Befehlszeile mit erhöhten Rechten aus.
2. Deaktivieren Sie zuerst das Boot-Menü, indem Sie den Wert in no ändern.

```
bcdedit /set '{bootmgr}' displaybootmenu no
```

3. Deaktivieren Sie dann SAC, indem Sie den Wert auf `off` setzen.

```
bcdedit /ems '{current}' off
```

4. Wenden Sie die aktualisierte Konfiguration an, indem Sie die Instance neu starten.

```
shutdown -r -t 0
```

Command prompt

So deaktivieren Sie SAC und das Boot-Menü auf einer Windows-Instance

1. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance her und führen Sie die folgenden Schritte an der Eingabeaufforderung aus.
2. Deaktivieren Sie zuerst das Boot-Menü, indem Sie den Wert in no ändern.

```
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu no
```

3. Deaktivieren Sie dann SAC, indem Sie den Wert auf `off` setzen.

```
bcdedit /ems {current} off
```

4. Wenden Sie die aktualisierte Konfiguration an, indem Sie die Instance neu starten.

```
shutdown -r -t 0
```

Senden Sie einen Diagnose-Interrupt, um eine nicht erreichbare Amazon-Instance zu debuggen EC2

> **Warning**
>
> Diagnose-Interrupts sind für fortgeschrittene Benutzer vorgesehen. Eine falsche Verwendung kann sich negativ auf Ihre Instance auswirken. Das Senden eines Diagnose-Interrupts an eine Instance kann zum Absturz und Neustart einer Instance führen, was unter Umständen den Verlust von Daten zur Folge hat.

Sie können eine Diagnose-Unterbrechung an eine nicht erreichbare oder nicht reagierende Instance senden, um manuell eine Kernel-Panik für eine Linux-Instance oder einen Anhalte-Fehler (allgemein als Bluescreen-Fehler bezeichnet) für eine Windows-Instance auszulösen.

Linux-Instances

Linux-Betriebssysteme stürzen bei einer Kernel-Panik gewöhnlich ab und werden neu gestartet. Das spezifische Verhalten des Betriebssystems ist von seiner Konfiguration abhängig. Mit einer Kernel-Panik kann das Betriebssystem der Instance auch zum Ausführen von Aufgaben, z. B. Generieren einer Dump-Datei, veranlasst werden. Sie können dann mithilfe der Informationen in der Absturzabbilddatei eine Ursachenanalyse durchführen und die Instance debuggen. Die Absturzabbilddaten werden lokal von dem Betriebssystem auf der Instance selbst erstellt.

Windows-Instances

Im Allgemeinen stürzen Windows-Betriebssysteme ab und werden neu gestartet, wenn ein Abbruchfehler auftritt, das spezifische Verhalten hängt aber von seiner Konfiguration ab. Ein Abbruchfehler kann auch bewirken, dass das Betriebssystem Debugging-Informationen, wie z. B. ein Kernel-Speicherabbild, in einer Datei ausgibt. Sie können anhand dieser Informationen eine Ursachenanalyse durchführen, um die Instance zu debuggen. Die Speicherabbilddaten werden lokal von dem Betriebssystem auf der Instance selbst erstellt.

Bevor Sie ein Diagnose-Interrupt an Ihre Instance senden, empfehlen wir Ihnen, die Dokumentation für Ihr Betriebssystem zu konsultieren und anschließend die erforderlichen Konfigurationsänderungen vorzunehmen.

Inhalt

- Unterstützte Instance-Typen
- Voraussetzungen
- Senden eines Diagnose-Interrupts

Unterstützte Instance-Typen

Der Diagnose-Interrupt wird auf allen Nitro-basierten Instance-Typen unterstützt, mit Ausnahme derjenigen, die von Graviton-Prozessoren angetrieben werden. AWS Weitere Informationen finden Sie unter Instances, die auf dem AWS Nitro System und Graviton basieren.AWS

Voraussetzungen

Bevor Sie einen Diagnose-Interrupt verwenden, müssen Sie das Betriebssystem der Instance entsprechend konfigurieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aktionen ausgeführt werden, die Sie benötigen, wenn eine Kernel-Panik (Linux-Instances) oder ein Stop-Fehler (Windows-Instances) auftritt.

Linux-Instances

Amazon Linux 2 oder Amazon Linux 2023 zum Generieren eines Absturzabbildes bei Auftreten einer Kernel-Panik konfigurieren

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Installieren Sie kexec und kdump.

   ```
   [ec2-user ~]$ sudo yum install kexec-tools -y
   ```

3. Konfigurieren Sie den Kernel zum Reservieren einer angemessenen Menge an Arbeitsspeicher für den sekundären Kernel. Die Menge an Arbeitsspeicher ist von dem insgesamt verfügbaren Arbeitsspeicher Ihrer Instance abhängig. Öffnen Sie die Datei `/etc/default/grub` in Ihrem bevorzugten Texteditor, suchen Sie die Zeile, die mit `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT` beginnt, und fügen Sie dann den Parameter `crashkernel` im folgenden Format hinzu: `crashkernel=`*`memory_to_reserve`*. Um beispielsweise `256MB` zu reservieren, ändern Sie die Datei `grub` wie folgt ab:

   ```
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="crashkernel=256M console=tty0 console=ttyS0,115200n8
    net.ifnames=0 biosdevname=0 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff
    rd.shell=0"
   ```

```
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

4. Speichern Sie Ihre Änderungen und schließen Sie die Datei `grub`.
5. Erstellen Sie die GRUB2 Konfigurationsdatei neu.

```
[ec2-user ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

6. Bei Instances auf Intel- und AMD-Prozessoren sendet der Befehl `send-diagnostic-interrupt` einen unbekannten nicht maskierbaren Interrupt (NMI) an die Instance. Sie müssen den Kernel so konfigurieren, dass er bei Eingang des unbekannten NMI abstürzt. Öffnen Sie die Datei `/etc/sysctl.conf` mit Ihrem bevorzugten Texteditor und fügen Sie Folgendes hinzu.

```
kernel.unknown_nmi_panic=1
```

7. Starten Sie Ihre Instance neu und richten Sie wieder eine Verbindung zu ihr ein.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Kernel mit dem richtigen `crashkernel`-Parameter gestartet wurde.

```
$ grep crashkernel /proc/cmdline
```

   Die folgende Beispielausgabe weist auf eine erfolgreiche Konfiguration hin.

```
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.14.128-112.105.amzn2.x86_64 root=UUID=a1e1011e-
e38f-408e-878b-fed395b47ad6 ro crashkernel=256M console=tty0 console=ttyS0,115200n8
 net.ifnames=0 biosdevname=0 nvme_core.io_timeout=4294967295 rd.emergency=poweroff
 rd.shell=0
```

9. Überprüfen Sie, ob der kdump-Service ausgeführt wird.

```
[ec2-user ~]$ systemctl status kdump.service
```

   Die folgende Beispielausgabe zeigt das Ergebnis, wenn der Service kdump derzeit ausgeführt wird.

```
kdump.service - Crash recovery kernel arming
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kdump.service; enabled; vendor preset:
 enabled)
   Active: active (exited) since Fri 2019-05-24 23:29:13 UTC; 22s ago
  Process: 2503 ExecStart=/usr/bin/kdumpctl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

```
Main PID: 2503 (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

> **Note**
>
> Die Absturzabbilddatei wird standardmäßig in `/var/crash/` gespeichert. Um den Speicherort zu ändern, bearbeiten Sie die Datei `/etc/kdump.conf` mit Ihrem bevorzugten Texteditor.

So konfigurieren Sie SUSE Linux Enterprise, Ubuntu oder Red Hat Enterprise Linux

Bei Instances auf Intel- und AMD-Prozessoren sendet der Befehl `send-diagnostic-interrupt` einen unbekannten nicht maskierbaren Interrupt (NMI) an die Instance. Sie müssen den Kernel so konfigurieren, dass er bei Eingang des unbekannten NMI abstürzt, indem Sie die Konfigurationsdatei für Ihr Betriebssystem anpassen. Informationen darüber, wie Sie den Kernel so konfigurieren, dass er abstürzt, finden Sie in der Dokumentation für Ihr Betriebssystem:

- SUSE Linux Enterprise
- Ubuntu
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Windows-Instances

So konfigurieren Sie Windows zum Generieren eines Speicherabbilds bei Auftreten von Abbruchfehlern

1. Verbinden Sie sich mit der Instance.
2. Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie System, Erweiterte Systemeinstellungen.
3. Wählen Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften die Registerkarte Erweitert aus.
4. Wählen Sie im Bereich Startup und Wiederherstellen die Option Einstellungen....
5. Konfigurieren Sie die Einstellungen im Bereich Systemfehler ganz nach Bedarf und wählen Sie dann OK.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Windows-Abbruchfehlern finden Sie unter Overview of memory dump file options for Windows.

Senden eines Diagnose-Interrupts

Nachdem Sie die erforderlichen Konfigurationsänderungen vorgenommen haben, können Sie mithilfe der AWS CLI oder der EC2 Amazon-API einen Diagnose-Interrupt an Ihre Instance senden.

AWS CLI

Um einen Diagnose-Interrupt an Ihre Instance zu senden

Verwenden Sie den send-diagnostic-interrupt-Befehl.

```
aws ec2 send-diagnostic-interrupt --instance-id i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Um einen Diagnose-Interrupt an Ihre Instance zu senden

Verwenden Sie das Send-EC2DiagnosticInterruptCmdlet.

```
Send-EC2DiagnosticInterrupt -InstanceId i-1234567890abcdef0
```

Dokumentenverlauf für das EC2 Amazon-Benutzerhandbuch

In der folgenden Tabelle werden wichtige Ergänzungen des EC2 Amazon-Benutzerhandbuchs ab 2019 beschrieben. Außerdem aktualisieren wir den Leitfaden regelmäßig, um auf die Rückmeldungen einzugehen, die Sie uns schicken.

Änderung	Beschreibung	Datum
Instance-Topologie — zusätzliche Unterstützung für Regionen	Die DescribeInstanceTopology API ist jetzt in AWS GovCloud (US-West) verfügbar.	24. Juli 2025
Überspringen Sie das Herunterfahren des Betriebssystems während der Instance-Beendigung	Sie können das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems (OS) beim Beenden einer Instance überspringen.	23. Juli 2025
Das Herunterfahren des Betriebssystems beim Stoppen der Instanz überspringen	Sie können das ordnungsgemäße Herunterfahren des Betriebssystems (OS) überspringen, wenn Sie eine Instance beenden.	23. Juli 2025
P6-B200-Kapazitätsblöcke in US-East-1	P6-B200-Kapazitätsblöcke sind jetzt in den USA Ost (Nord-Virginia) erhältlich -. `us-east-1`	23. Juli 2025
Die verwaltete Richtlinie für die verknüpfte Rolle mit dem EC2 Fast Launch Service wurde aktualisiert	Um zu verhindern, dass Ressourcen verwaist sind, hat Amazon diese Richtlinie EC2 aktualisiert und nun die Erlaubnis hinzugefügt, Volumes, Volumenattribute und Netzwerkschnittstellen zu beschreiben und Volumes	17. Juli 2025

	und Netzwerkschnittstellen zu löschen, die von EC2 Fast Launch erstellt wurden.	
EC2 Serielle Konsole — zusätzliche Unterstützung für Regionen	EC2 Serial Console ist jetzt auch im asiatisch-pazifischen Raum (Thailand) und in Mexiko (Zentral) verfügbar.	15. Juli 2025
EC2 Instance Connect — zusätzliche Unterstützung für Regionen	EC2 Instance Connect ist jetzt auch im asiatisch-pazifischen Raum (Thailand) und Mexiko (Zentral) verfügbar.	15. Juli 2025
Zeitstempeln von Hardwarepaketen	Sie können Hardware-Paket-Zeitstempel auf Ihrer EC2 Instance aktivieren, um jedem eingehenden Netzwerkpaket einen 64-Bit-Zeitstempel mit einer Genauigkeit von Nanosekunden hinzuzufügen.	23. Juni 2025
Löschen Sie Snapshots während der AMI-Abmeldung	Wenn Sie ein AMI deregistrieren, können Sie gleichzeitig automatisch die zugehörigen Snapshots löschen.	28. Mai 2025
Vom Benutzer initiierte Neustart-Migration	Wenn Ihre Instance eine Benachrichtigung über ein EC2 geplantes Neustart-Ereignis erhält, ist diese standardmäßig für die Instance-Migration aktiviert, wenn Sie die Instance vor dem Ereignis neu starten.	20. Mai 2025

SIP-Konfiguration für Amazon EC2 Mac-Instances	Sie können die Einstellungen für den Systemintegritätsschutz (SIP) für x86-Mac-Instances und Apple Silicon Mac-Instances konfigurieren.	20. Mai 2025
Übertragung der Eigentumsrechte an das Stammvolume	Sie können jetzt die Delegierung des Besitzes von Root-Volumes für das Amazon EBS-Root-Volume automatisieren, wenn Sie das Betriebssystem auf Apple Silicon Mac-Instances aktualisieren.	20. Mai 2025
Instanztopologie für P6-B200-Instances	Sie können die Informationen zur Instanztopologie für Instances abrufen. `p6-b200.48xlarge`	15. Mai 2025
Die verwalteten Richtlinien für die verknüpfte Rolle „ EC2 Fast Launch Service“ wurden aktualisiert	Die Richtlinie für verknüpfte Rollen mit dem EC2 Fast Launch-Service wurde aktualisiert und bietet nun Zugriff auf die Erstellung und Verwaltung von EventBridge Amazon-Veranstaltungsregeln sowie andere Aktionen zur Verbesserung des EC2 Fast Launch-Erlebnisses. Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die durch die mit dem Service verknüpfte Rolle gewährt wurden, finden Sie unter Berechtigungen gewährt von `EC2FastLaunchServiceRolePolicy` .	14. Mai 2025

Die verwalteten Richtlinien für die EC2 Fast Launch-Vollzugriffsrichtlinie wurden aktualisiert	Die EC2 Schnellstart-Vollzugriffsrichtlinie wurde aktualisiert und bietet nun die Möglichkeit, Startvorlagen zu erstellen und zu ändern, Netzwerk- und Sicherheitsgruppenressourcen zu erstellen, Eingangsregeln zu autorisieren und Ressourcen zu löschen, die von EC2 Fast Launch erstellt wurden. Mit der Richtlinie können außerdem Stacks beschrieben und erstellt sowie CloudFormation Stacks gelöscht werden, die EC2 von Fast Launch erstellt wurden.	14. Mai 2025
Vereinfachtes Onboarding für EC2 schnellen Start	EC2 Fast Launch wurde aktualisiert, um den Onboarding-Prozess zu vereinfachen.	14. Mai 2025
AWS Config Integration mit Allowed AMIs	Verwenden Sie die ec2-instance-launched-with-allowed AWS Config -ami-Regel, um zu überprüfen, ob laufende oder gestoppte Instances gestartet wurden AMIs , die Ihren Zulassungskriterien entsprechen. AMIs	11. März 2025

Von AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy verwaltete Richtlinie aktualisiert	Amazon `AWSEC2CapacityReservationFleetRolePolicy` hat die verwaltete Richtlinie EC2 aktualisiert, sodass der `ArnLike` Bedingungsoperator anstelle des `StringLike` Bedingungsoperators verwendet wird.	03. März 2025
Zeitbasierte AMI-Kopien	Sie können jetzt eine Abschlussdauer für EBS-gestützte AMI-Kopiervorgänge anfordern, um sicherzustellen, dass AMI-Kopien innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abgeschlossen werden.	25. Februar 2025
Aktualisierte AmazonEC2ReadOnlyAccess Richtlinie	Amazon EC2 hat den `GetSecurityGroupsForVpc` Vorgang zur bestehenden EC2 ReadOnlyAccess Amazon-Richtlinie hinzugefügt.	27. Dezember 2024
Verwaltete Instances	Sie können jetzt von Amazon EC2 verwaltete Instances in der EC2 Konsole anzeigen.	01. Dezember 2024

Deklarative Richtlinien	Sie können jetzt deklarative Richtlinien verwenden, um Einstellungen auf Kontoebene für mehrere Regionen und Konten gleichzeitig anzuwenden. Deklarative Richtlinien werden für die Konfiguration der Einstellungen für EC2 seriellen Konsolenzugriff AMIs, Zulässig, IMDS-Standardeinstellungen und Blockierung des öffentlichen Zugriffs für VPCs AMIs, und Snapshots unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Deklarative Richtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch sowie in der spezifischen Dokumentation zu den einzelnen unterstützten Features.	01. Dezember 2024
Erlaubt AMIs	Sie können jetzt die Erkennung und Verwendung von AMIs in Amazon steuern, EC2 indem Sie Kriterien angeben, die erfüllt AMIs werden müssen.	01. Dezember 2024
Sofortige Kapazitätsblöcke	Sie können jetzt Kapazitätsblöcke für ML reservieren, die bereits nach 30 Minuten beginnen können.	21. November 2024

Zuküftige Kapazitätsreservierungen	Sie können jetzt Kapazitätsreservierungen für einen zukünftigen Termin beantragen.	21. November 2024
Kapazitätsblock erweitern	Sie können jetzt die Dauer vorhandener Kapazitätsblöcke verlängern.	21. November 2024
Kapazitätsblöcke für 6 Monate	Sie können Kapazitätsblöcke jetzt für bis zu 6 Monate (182 Tage) für ML reservieren.	21. November 2024
Gespeicherte Filtersätze	Sie können jetzt benutzerdefinierte Filtergruppen erstellen und diese wiederverwenden, um Ihre EC2 Ressourcen effizient anzuzeigen.	20. November 2024
Leistungsschutz	Wenn Sie die attributbasierte Instance-Typauswahl für Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte verwenden, können Sie jetzt den Performance-Schutz aktivieren, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Instance-Typen einer bestimmten Performance-Baseline ähnlich sind oder diese übertreffen.	20. November 2024
Nur Kapazitätsreservierungen	Sie können auch festlegen, dass Instances nur in einer Kapazitätsreservierung oder Kapazitätsreservierungs-Ressourcengruppe laufen.	20. November 2024

Quell-AMI identifizieren	Sie können nun das Quell-AMI identifizieren, das zum Erstellen eines AMI verwendet wurde.	13. November 2024
Kapazität aufteilen	Erfahren Sie, wie Sie Kapazität aus einer bestehenden Kapazitätsreservierung abspalten um eine neue Kapazitätsreservierung zu erstellen.	30. Oktober 2024
Kapazität verschieben	Sie können jetzt Kapazität von einer Kapazitätsreservierung in eine andere verschieben.	30. Oktober 2024
Tutorials für Anfänger	Zwei neue Tutorials für Anfänger: Starten Sie meine allererste EC2 Instance und starten Sie eine EC2 Test-Instance und stellen Sie eine Verbindung zu ihr her.	21. Oktober 2024
Unterstützung für Windows Server 2025	Fügen Sie Unterstützung für Windows Server 2025 hinzu.	16. Oktober 2024
EC2 Globale Ansicht	EC2 Mit Global View können Sie jetzt Kapazitätsreservierungen und Kapazitätsblöcke in Ihrem Konto in allen Regionen einsehen.	16. Oktober 2024

Wartung des Hosts für die Live-Migration	Amazon EC2 Dedicated Hosts unterstützen jetzt die Wartung von Live-Migrations-Hosts, bei der unterstützte Instances automatisch von einem beeinträchtigten Dedicated Host auf einen Ersatz-Dedicated Host migriert werden, ohne sie zu stoppen und neu zu starten.	15. Oktober 2024
Abrechnungszuordnung für freigegebene Kapazitätsreservierungen	Sie können jetzt die Abrechnung aller verfügbaren Kapazitäten einer gemeinsamen Kapazitätsreservierung einem Kundenkonto zuweisen, das derselben AWS Organisation angehört.	14. Oktober 2024
PTP-Hardware-Uhr – zusätzliche Unterstützung für Regionen	Die PTP-Hardware-Uhr ist jetzt auch in USA Ost (Ohio) und Asien-Pazifik (Malaysia) verfügbar.	23. September 2024
EC2 Instance Connect unterstützt IPv6	Sie können jetzt EC2 Instance Connect verwenden, um eine Verbindung zur öffentlichen IPv6 Adresse Ihrer Instance herzustellen.	23. September 2024
EC2 Instance Connect-Präfixlisten	Sie können jetzt eine verwaltete Präfixliste für IPv4 oder IPv6 Adressen auswählen, wenn Sie Regeln in Ihren Sicherheitsgruppen erstellen, um SSH-Verkehr vom EC2 Instance Connect-Dienst zuzulassen.	23. September 2024

Neue Funktionen für On-Demand-Kapazitätsreservierungen	Sie können jetzt Ihre Kapazitätsreservierung aufteilen, Kapazität zwischen Kapazitätsreservierungen verschieben und das Instance-Berechtigungsattribut Ihrer Kapazitätsreservierung ändern.	14. August 2024
Ruhezustand unterstützt für C6g, C6gn, C6gd, C7g, C7gd, M6g, M6gd, M7g, M7gd, R6g, and R6gd	Ihre neu gestarteten Instances auf den Instance-Typen C6g, C6gn, C6gd, C7g, C7gd, M6g, M6gd, M7g, M7gd, R6g, and R6gd in den Ruhezustand versetzen.	30. Juli 2024
Hibernation-Unterstützung, die AMIs Graviton-Instanztypen unterstützt	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die über ein Amazon Linux- oder Ubuntu-AMI gestartet wurden, das Graviton-Instance-Typen unterstützt, in den Ruhezustand.	30. Juli 2024
Zusätzliche Instance-Typen werden für Credential Guard unterstützt	Sie können Credential Guard jetzt für C7i-, C7-flex, M7i-, M7i-flex-, R7i-, R7i-flex- und T3-Instances aktivieren.	26. Juni 2024
EC2 M1 Ultra Mac-Instanzen	Neuer Allzweck-Instance-Typ, der über Apple-M1-Ultra-Prozessoren verfügt.	17. Juni 2024

EC2 Instanztyp-Finder — zusätzliche Parameter	Der EC2 Instance-Typ-Finder bietet jetzt zusätzliche Parameter, mit denen Sie detailliertere Anforderungen für Ihren Workload angeben können.	5. Juni 2024
U7i-12-TB-, U7in-16-TB-, U7in-24-TB- und U7in-32-TB-Instances	Neue arbeitsspeicheroptimierte Instance-Typen mit skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren der vierten Generation.	28. Mai 2024
Neue verwaltete Richtlinie für EC2 Fast Launch	Die EC2FastLaunchFullAccess Richtlinie zur Ausführung von API-Aktionen im Zusammenhang mit der EC2 Fast Launch-Funktion von einer Instanz aus wurde hinzugefügt.	14. Mai 2024
AMI-Abmeldeschutz	Sie können den Abmeldeschutz für ein AMI aktivieren, um ein versehentliches oder böswilliges Löschen zu verhindern.	23. April 2024
PTP-Hardware-Uhr – Unterstützung für Instance-Typen	Die PTP-Hardware-Uhr ist jetzt für C7a, C7i, M7a, M7g, M7i, R7a und R7i Instance-Typen verfügbar.	22. April 2024

Überlegungen zur Nitro-Leistung für verbesserte Netzwerke wurden hinzugefügt	Diese Seite konzentriert sich auf Überlegungen zum Netzwerk, um Ihnen bei der Leistungsoptimierung Ihrer Nitro-basierten EC2 Amazon-Instances zu helfen.	4. April 2024
Neue verwaltete Richtlinie für VSS-basierte EBS-Snapshots	In Amazon EC2 VSS steht eine neue IAM-verwaltete Richtlinie zur Verfügung, die Sie zu Ihrer Instance-Profilrol le hinzufügen können, um sicherzustellen, dass Ihre Berechtigungen erhalten bleiben up-to-date und die bewährten Methoden eingehalt en werden.	28. März 2024
PTP-Hardware-Uhr – USA Ost (Nord-Virginia)	Die PTP-Hardware-Uhr ist jetzt in der Region USA Ost (Nord-Virginia) verfügbar.	26. März 2024
IMDSv2 Als Standardkonto festlegen	Sie können für alle neuen EC2 Instanzstarts in Ihrem Konto festlegen, dass der Instanz-Metadatendienst Version 2 (IMDSv2) standardmäßig verwendet wird.	25. März 2024
Kennzeichnen Sie ein neues Linux, das aus einem Snapshot AMIs erstellt wurde	Wenn Sie ein Linux-AMI aus einem Snapshot erstellen, können Sie das neue AMI mit Tags vesehen.	7. März 2024

Kennzeichnen Sie beim AMIs Kopieren neue Dateien und Schnappschüsse	Wenn Sie ein AMI erstellen , können Sie das AMI und die Snapshots mit denselben Tags markieren oder sie mit verschiedenen Tags markieren .	7. März 2024
Entfernen Sie die AWS Management Pack-Seiten	Das AWS Management Pack wurde hauptsächlich mit Windows Server 2012 und früheren Versionen verwendet . Diese älteren Betriebss ystemplattformversionen werden nicht mehr unterstützt. Informationen zur Verwaltun g und Problembehebung Ihrer Serverflotte, die vor Ort AWS und lokal ausgeführt werden, finden Sie unter AWS Systems Manager Fleet Manager.	12. Februar 2024
EC2 Instance Connect ist auf macOS vorinstalliert AMIs	EC2 Instance Connect ist jetzt auf macOS Sonoma 14.2.1 oder höher, macOS Ventura 13.6.3 oder höher und macOS Monterey 12.7.2 oder höher vorinstalliert. AMIs	26. Januar 2024
EC2 Instance Connect-U nterstützung für CentOS, macOS und RHEL	Sie können EC2 Instance Connect jetzt auf unterstützten CentOS, macOS und AMIs RHEL installieren.	6. Dezember 2023

Unterstützt Ruhezustand für C7a, C7i, R7a, R7i und R7iz	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die auf C7a, C7i, R7a, R7i und R7iz-Instance-Typen ausgeführt werden, in den Ruhezustand.	1. Dezember 2023
Auswahl des Amazon EC2 Q-Instanztyps	Die Auswahl des Amazon EC2 Q-Instance-Typs berücksichtigt Ihren Anwendungsfall, Ihren Workload-Typ und die Präferenz des CPU-Herstellers sowie die Art und Weise, wie Sie Preis und Leistung priorisieren. Anschließend werden diese Daten verwendet, um Anleitungen und Vorschläge für EC2 Amazon-Instance-Typen bereitzustellen, die für Ihre neuen Workloads am besten geeignet sind.	28. November 2023
EC2 Kostenloses Kontingent	Sie können Ihre Nutzung des EC2 kostenlosen Kontingents im EC2 Dashboard verfolgen.	26. November 2023

Console-to-Code	Console-to-Code kann Ihnen bei den ersten Schritten mit Ihrem Automatisierungsco de helfen. Console-to-Codezeichnet Ihre Konsolena ktionen auf und verwendet dann generative KI, um Code in Ihrem bevorzugten Infrastruktur-as-Code-Forma t vorzuschlagen. Sie können den Code als Ausgangsp unkt verwenden und ihn so anpassen, dass er für Ihren speziellen Anwendungsfall produktionsbereit ist.	26. November 2023
Konfigurierbare Timeouts für die Nachverfolgung von Leerlaufverbindungen	Im Leerlauf befindliche Sicherheitsgruppenverbindun gen können zur Erschöpfung der Kapazität der Verbindun gsnachverfolgung führen und zur Folge haben, dass Verbindungen nicht nachverfo lgt und Pakete verworfen werden. Jetzt können Sie das Timeout für die Nachverfo lgung von Sicherheitsgruppen verbindungen auf einer Elastic-Network-Schnittstelle in Sekunden festlegen.	17. November 2023

PTP-Hardware-Uhr	Unterstützte Instances verfügen jetzt über eine Precision Time Protocol (PTP)-Hardware-Uhr. Die PTP-Hardware-Uhr unterstützt entweder NTP oder eine direkte PTP-Verbindung.	16. November 2023
Ändern Sie den Instance-Typ der Instance, die für den Ruhezustand aktiviert ist	Sie können jetzt den Instance-Typ einer Instance mit Ruhezustands-Unterstützung ändern, wenn sie sich im Zustand `stopped` befindet.	16. November 2023
Instance-Topologie	Sie können die DescribeInstanceTopology API verwenden, um den Standort Ihrer Instances zu ermitteln, und diese Informationen dann verwenden, um HPC- und ML-Jobs zu optimieren, indem Sie sie auf Instances ausführen, die physisch näher beieinander liegen.	13. November 2023
EC2 Gemeinsame AMI-Unterstützung für Fast Launch	Sie können jetzt EC2 Fast Launch auf einem AMI aktivieren, das mit Ihnen geteilt wurde. Wenn Sie EC2 Fast Launch auf einem gemeinsam genutzten AMI aktivieren, werden die vorab bereitgestellten Snapshots für einen schnelleren Start in Ihrem Konto erstellt.	6. November 2023

Kapazitätsblöcke für ML	Sie können GPU-Instances jetzt für einen späteren Zeitpunkt reservieren, um Ihre kurzfristigen Machine-L earning-Workloads (ML) zu unterstützen.	31. Oktober 2023
Spot-Instance-Ruhezustand	Sie können Ihre Spot Instances jetzt in den Ruhezustand versetzen und dabei das gleiche Ruhezusta ndserlebnis und die gleichen Instance-Familien nutzen, die derzeit für On-Demand-Instances verfügbar sind.	24. Oktober 2023
Standardeinstellungen für die Sperrung des öffentlichen Zugriffs für AMIs	Den öffentlichen Zugriff blockieren für AMIs ist jetzt standardmäßig für alle neuen Konten und für bestehend e Konten ohne öffentliche Konten aktiviert AMIs.	20. Oktober 2023
Amazon EC2 Global View	Amazon EC2 Global View unterstützt zusätzliche Ressourcentypen und anpassbare Anzeigeoptionen.	18. Oktober 2023
Unterstützung des Ruhezusta nds für Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die vom AMI mit Ubuntu 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish) gestartet wurden, in den Ruhezustand.	16. Oktober 2023

Deaktivieren eines AMIs	Sie können ein AMI deaktivieren, um zu verhindern, dass es für Instance-Starts verwendet wird.	12. Oktober 2023
Verknüpfte EBS-Statusprüfungen	Sie können die verknüpften EBS-Statusprüfungen verwenden, um zu überwachen, ob die mit einer Instance verknüpften Amazon EBS-Volumes erreichbar sind.	11. Oktober 2023
Hibernation-Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux 9	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die von Red Hat Enterprise Linux 9 AMI gestartet wurden, in den Ruhezustand.	02. Oktober 2023
Hibernation-Unterstützung für Microsoft Windows Server 2022	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die von Microsoft Windows Server 2022 AMI gestartet wurden, in den Ruhezustand.	2. Oktober 2023
Hibernation-Unterstützung für 023 AL2	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die über das 023 AMI gestartet wurden, in den Ruhezustand. AL2	02. Oktober 2023

Initiieren der Unterbrechung von Spot-Instances in einer Spot-Flotte	Sie können in der EC2 Amazon-Konsole eine Spot-Flotte auswählen und eine Unterbrechung der Spot-Instances in der Flotte einleiten, sodass Sie testen können, wie die Anwendungen auf Ihren Spot-Instances mit Unterbrechungen umgehen.	21. September 2023
Sperren Sie den öffentlichen Zugriff auf AMIs	Sie können die Option „Öffentlichen Zugriff sperren“ AMIs auf Kontoebene aktivieren, um alle Versuche zu blockieren, Ihre Daten AMIs öffentlich zugänglich zu machen.	12. September 2023
Unterstützung des Ruhezustands für M7i und M7i-flex	Versetzen Sie neu gestartete Instances, die auf Instances vom Typ M7i und M7i-flex ausgeführt werden, in den Ruhezustand.	22. August 2023
EC2-Classic ist veraltet	Bei EC2 -Classic wurden EC2 Instanzen in einem einzigen, flachen Netzwerk ausgeführt, das mit anderen Kunden geteilt wurde. Amazon VPC ersetzt EC2 -Classic. Mit Amazon VPC werden Ihre Instances in einer Virtual Private Cloud (VPC) ausgeführt, die logisch von Ihrem AWS -Konto isoliert ist.	08. August 2023

Dedicated Hosts	Sie können Dedicated Hosts bestimmten Hardware-Assets auf einem Outpost zuweisen.	20. Juni 2023
EC2 Instance Connect-Endpunkt	Sie können jetzt über SSH oder RDP eine Verbindung zu einer Instanz herstellen, ohne dass die Instanz eine öffentliche IPv4 Adresse haben muss.	13. Juni 2023
IMDS-Paket-Analysator	Sie können jetzt den IMDS Packet Analyzer verwenden, um die Quellen von IMDSv1 Aufrufen auf Ihren Instances zu identifizieren. EC2	01. Juni 2023
EC2 Bare-Metal-Instanzen der seriellen Konsole	Die EC2 serielle Konsole unterstützt jetzt Konnektivität zur seriellen Schnittstelle ausgewählter Bare-Metal-Instances.	11. April 2023
Quotas für Startvorlagen	Sie können jetzt Ihre Kontingente für Startvorlagen und Startvorlagenversionen in der Service-Quotas-Konsole und mithilfe der Service-Quotas-CLI anzeigen.	03. April 2023
Benachrichtigungen zur Auslastung der Kapazitätsreservierung	AWS Health sendet jetzt Benachrichtigungen, wenn die Kapazitätsauslastung für Kapazitätsreservierungen in Ihrem Konto unter 20 Prozent fällt.	03. April 2023

Kapazitätsreservierungs-Gruppen	Sie können jetzt Kapazität sreservierungen, die für Sie freigegeben sind, zu Kapazität sreservierungsgruppen hinzufügen, die Sie besitzen.	30. März 2023
Modifizieren von Instance-Metadatenoptionen	Sie können jetzt die EC2 Amazon-Konsole verwenden, um die Optionen für Instance-Metadaten zu ändern.	20. März 2023
Direkte Updates für das macOS-Betriebssystem	Sie können jetzt Apple macOS-Betriebssystem-Updates auf M1-Mac-Instances direkt durchführen.	14. März 2023
UEFI Preferred	Sie können jetzt ein einziges AMI erstellen, das sowohl den Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) als auch den Legacy BIOS-Startmodus unterstützt.	03. März 2023
Modifizieren Sie ein AMI für IMDSv2	Ändern Sie Ihr vorhandenes AMI so, dass Instances, die über das AMI gestartet werden, IMDSv2 standardmäßig Folgendes benötigen.	28. Februar 2023
Auf Windows-Virtualisierung basierende Sicherheit – Credential Guard	Sie können Credential Guard, eine virtualisierungsbasierte Sicherheitsfunktion (VBS), auf unterstützten Amazon-Instances aktivieren. EC2	31. Januar 2023

AMI-Alias in Startvorlagen	Sie können in Ihren Startvorlagen einen AWS Systems Manager Parameter anstelle der AMI-ID angeben, um zu vermeiden, dass Sie die Vorlagen jedes Mal aktualisieren müssen, wenn sich die AMI-ID ändert.	19. Januar 2023
Ruhezustand-Unterstützung für C6i, I3en und M6i	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die auf C6i-, I3en- und M6i-Instance-Typen ausgeführt werden, in den Ruhezustand.	19. Dezember 2022
Torn-Write-Prävention	Verbessern Sie die Leistung Ihrer I/O-intensiven relationalen Datenbank-Workloads und reduzieren Sie die Latenz, ohne die Datenstabilität zu beeinträchtigen, indem Sie das Blockspeicherfeature Torn-Write-Prävention verwenden.	29. November 2022
ENA Express	Erhöhen Sie mit ENA Express den Durchsatz und minimieren Sie die Latenz am Ende des Netzwerkverkehrs zwischen EC2 Instances.	28. November 2022
Kopieren von AMI-Tags	Wenn Sie ein AMI kopieren, können Sie gleichzeitig Ihre benutzerdefinierten AMI-Tags kopieren.	18. November 2022

AMI-Größe für Speichern und Wiederherstellen	Die Größe eines AMI (vor der Komprimierung), das in und von einem Amazon-S3-Bucket gespeichert und wiederher gestellt werden kann, kann jetzt bis zu 5 000 GB betragen.	16. November 2022
priceCapacityOptimized-Zuweisungsstrategie für Spot Instances	Eine Spot-Flotte, die die `priceCapacityOptimized` -Zuweisungsstrategie verwendet, berücksichtigt sowohl den Preis als auch die Kapazität, um die Pools mit Spot Instances auszuwählen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung am geringsten ist und die den niedrigstmöglichen Preis haben.	10. November 2022
price-capacity-optimized-Zuweisungsstrategie für Spot Instances	Eine EC2 Flotte, die die `price-capacity-optimized` Zuweisungsstrategie verwendet, berücksichtigt sowohl den Preis als auch die Kapazität, um die Spot-Instance-Pools auszuwählen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung am geringsten ist und die den niedrigstmöglichen Preis haben.	10. November 2022

Aufheben der Freigabe eines AMI für Ihr Konto	Wenn ein AMI mit Ihrem geteilt wurde AWS-Konto und Sie nicht mehr möchten, dass es mit Ihrem Konto geteilt wird, können Sie Ihr Konto aus den Startberechtigungen des AMI entfernen.	04. November 2022
Übertragen von Elastic-IP-Adressen	Sie können jetzt Elastic IP-Adressen von einer AWS-Konto zur anderen übertragen.	31. Oktober 2022
Ersetzen von Stamm-Volume	Sie können das Stamm-Amazon-EBS-Volume für eine ausgeführte Instance durch ein AMI ersetzen.	27. Oktober 2022
Automatisches Verbinden einer Instance mit der Datenbank	Verwenden Sie die automatische Verbindungsfunktion, um schnell eine oder mehrere EC2 Instances mit einer RDS-Datenbank zu verbinden, um den Datenverkehr zwischen ihnen zu ermöglichen.	10. Oktober 2022
AMI-Kontingente	Für das Erstellen und Teilen gelten jetzt Kontingente AMIs.	10. Oktober 2022
AMI konfigurieren für IMDSv2	Konfigurieren Sie Ihr AMI so, dass Instances, die über das AMI gestartet werden, IMDSv2 standardmäßig Folgendes benötigen.	3. Oktober 2022

Initiieren einer Spot-Instance-Unterbrechung	Sie können in der EC2 Amazon-Konsole eine Spot-Instance auswählen und eine Unterbrechung einleiten, sodass Sie testen können, wie die Anwendungen auf Ihren Spot-Instances mit Unterbrechungen umgehen.	26. September 2022
Verifizierter AMI-Anbieter	In der EC2 Amazon-Konsole werden öffentliche AMIs Inhalte, die Amazon oder einem verifizierten Amazon-Partner gehören, als Verifizierter Anbieter gekennzeichnet.	22. Juli 2022
Platzierungsgruppen auf AWS Outposts	Host-Spread-Strategie für Platzierungsgruppen auf einem Outpost hinzugefügt.	30. Juni 2022
Dedizierte Hosts auf AWS Outposts	Sie können Dedicated Hosts auf AWS Outposts zuweisen.	31. Mai 2022
Beendungsschutz der Instances	Wenn Sie verhindern möchten, dass Ihre Instance versehentlich gestoppt wird, können Sie den Stopp-Schutz für die Instance aktivieren.	24. Mai 2022

UEFI Secure Boot	UEFI Secure Boot baut auf dem langjährigen Secure Boot-Prozess von Amazon auf EC2 und bietet zusätzliche Funktionen, mit defense-in-depth denen Kunden Software vor Bedrohungen schützen können, die auch nach Neustarts bestehen bleiben.	10. Mai 2022
NitroTPM	Das Nitro Trusted Platform Module (NitroTPM) ist ein virtuelles Gerät, das vom AWS Nitro-System bereitgestellt wird und der TPM 2.0-Spezifikation entspricht.	10. Mai 2022
AMI-Status-Änderungsereignisse	Amazon generiert EC2 jetzt ein Ereignis, wenn ein AMI den Status ändert. Sie können Amazon verwenden EventBridge , um diese Ereignisse zu erkennen und darauf zu reagieren.	9. Mai 2022
Beschreiben öffentlicher Schlüssel	Sie können den öffentlichen Schlüssel und das Erstellungsdatum eines EC2 Amazon-Schlüsselpaars abfragen.	28. April 2022
Erstellen von Schlüsselpaaren	Sie können das Schlüsselformat (PEM oder PPK) angeben, wenn Sie ein neues Schlüsselpaar erstellen.	28. April 2022

FSx Amazon-Dateisysteme beim Start einhängen	Mit dem neuen Instance-Startassistenten können Sie beim Start ein neues oder vorhandenes Amazon FSx FSx for NetApp ONTAP- oder Amazon for OpenZFS-Dateisystem mounten.	12. April 2022
Neuer Launch Instance Wizard	Ein neues und verbesser tes Starterlebnis in der EC2 Amazon-Konsole, das eine schnellere und einfachere Möglichkeit bietet, eine EC2 Instance zu starten.	5. April 2022
Öffentlich automatisch als veraltet kennzeichnen AMIs	Standardmäßig AMIs ist das Verfallsdatum aller öffentlic hen Dateien auf zwei Jahre ab dem Datum der AMI-Erstellung festgelegt.	31. März 2022
Kategorie der Instanz-M etadaten: Autoscaling/ target-li fecycle-state	Wenn Sie Auto-Scaling-Grupp en verwenden, können Sie über die Instance-Metadaten auf den Target-Lebenszyklu sstatus einer Instance zugreifen.	24. März 2022
Zeitpunkt des letzten AMI-Start s	`lastLaunchedTime` gibt an, wann Ihr AMI zuletzt zum Starten einer Instance verwendet wurde.	28. Februar 2022
ED25519 keys	ED25519 Schlüssel werden jetzt für EC2 Instance Connect und EC2 Serial Console unterstützt.	20. Januar 2022

Weitere RHEL-Plattformen für Kapazitätsreservierungen	Weitere Red Hat Enterprise Linux-Plattformen für Kapazitätsreservierungen on demand.	11. Januar 2022
Konfigurieren Sie Windows AMIs für einen schnelleren Start	Konfigurieren Sie Windows so AMIs , dass Instanzen mithilfe vorab bereitgestellter Snapshots bis zu 65% schneller gestartet werden.	10. Januar 2022
Instance-Tags in Instance-Metadaten	Sie können über die Instance-Metadaten auf die Tags einer Instance zugreifen.	6. Januar 2022
Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen	Sie können Kapazitätsreservierungen in Cluster-Placement-Gruppen erstellen.	6. Januar 2022
Spot-Flotte launch-before-terminate	Die Spot-Flotte kann die Spot-Instances beenden, die eine Neuausgleichsbenachrichtigung erhalten, nachdem neue Ersatz-Spot-Instances gestartet wurden.	4. November 2021
EC2 Flotte launch-before-terminate	EC2 Fleet kann die Spot-Instances, die nach dem Start neuer Ersatz-Spot-Instances eine Benachrichtigung über die Neuverteilung erhalten, beenden.	4. November 2021
Vergleichen von Zeitstempeln	Sie können den tatsächlichen Zeitpunkt eines Ereignisses ermitteln, indem Sie den Zeitstempel Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance mit ClockBound vergleichen.	2. November 2021

AMIs Mit Organisationen teilen und OUs	Sie können es jetzt AMIs mit den folgenden AWS Ressourcen teilen: Organisationen und Organisationseinheiten (OUs).	29. Oktober 2021
Spot-Platzierungsbewertung	Holen Sie sich eine Empfehlung für eine AWS Region oder Availability Zone auf der Grundlage Ihrer Spot-Kapazitätsanforderungen.	27. Oktober 2021
Attributbasierte Instance-Typauswahl für Spot-Flotte	Geben Sie die Attribute an, die eine Instance haben muss, und Amazon EC2 identifiziert alle Instance-Typen mit diesen Attributen.	27. Oktober 2021
Attributbasierte Auswahl des Instance-Typs für Fleet EC2	Geben Sie die Attribute an, die eine Instance haben muss, und Amazon EC2 identifiziert alle Instance-Typen mit diesen Attributen.	27. Oktober 2021
On-Demand-Kapazitätsreservierungsflotte	Sie können eine Kapazitätsreservierungsflotte verwenden, um eine Gruppe oder Flotte von Kapazitätsreservierungen zu starten.	5. Oktober 2021
Unterstützung des Ruhezustands für Ubuntu 20.04 LTS (Focal)	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die vom AMI mit Ubuntu 20.04 LTS (Focal) gestartet wurden, in den Ruhezustand.	4. Oktober 2021

EC2 Flotten- und gezielte Kapazitätsreservierungen auf Abruf	EC2 Fleet kann On-Demand -Instances für `targeted` Kapazitätsreservierungen starten.	22. September 2021
T3-Instances auf Dedicated Hosts	Support für T3-Instances auf Amazon EC2 Dedicated Host.	14. September 2021
Ruhezustand-Support für RHEL, Fedora und CentOS	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die über RHEL, Fedora und CentOS gestartet wurden, in den Ruhezustand. AMIs	9. September 2021
Amazon EC2 Global View	Mit Amazon EC2 Global View können Sie Subnetze VPCs, Instances, Sicherhei tsgruppen und Volumes in mehreren AWS Regionen in einer einzigen Konsole anzeigen.	1. September 2021
Ruhezustand-Unterstützung für C5d, M5d und R5d	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die auf C5d-, M5d- und R5d-Instance-Typen ausgeführt werden, in den Ruhezustand.	19. August 2021
EC2 Amazon-Schlüsselpaare	Amazon unterstützt EC2 jetzt ED25519 Schlüssel auf Linux- und Mac-Instances.	17. August 2021
Präfixe für Netzwerkschnittste llen	Sie können Ihren Netzwerks chnittstellen entweder automatisch IPv4 oder manuell einen privaten Bereich oder einen IPv6 CIDR-Bereich zuweisen.	22. Juli 2021

Ereignisfenster	Sie können benutzerdefinierte, wöchentlich wiederkehrende Ereignisfenster für geplante Ereignisse definieren, mit denen Ihre EC2 Amazon-Instances neu gestartet, gestoppt oder beendet werden.	15. Juli 2021
Ressourcen IDs - und Tagging-Unterstützung für Sicherheitsgruppenregeln	Sie können auf Sicherheitsgruppenregeln nach Ressourcen-ID verweisen. Sie können Ihren Sicherheitsgruppenregeln auch Tags hinzufügen.	7. Juli 2021
AMI als veraltet kennzeichnen	Sie können jetzt angeben, wann ein AMI veraltet ist.	11. Juni 2021
Sekundengenaue Abrechnung für Windows	Amazon EC2 berechnet die Nutzung auf Windows- und SQL-Server-Basis sekundengenau mit einer Mindestgebühr von einer Minute.	10. Juni 2021
Kapazitätsreservierungen am AWS Outposts	Sie können jetzt Kapazitätsreservierungen auf AWS Outposts nutzen.	24. Mai 2021
Freigabe einer Kapazitätsreservierung	Sie können jetzt in Local Zones und Wavelength Zones erstellte Kapazitätsreservierungen freigeben.	24. Mai 2021

Root-Volume-Ersatz	Sie können jetzt die Aufgaben Stammvolumenersatz verwenden, um das EBS-Stammvolumen für laufende Instances zu ersetzen.	22. April 2021
Speichern und Wiederherstellen eines AMI mit S3	Speichern Sie EBS-gestützt AMIs in S3 und stellen Sie sie aus S3 wieder her, um das partitionsübergreifende Kopieren von zu ermöglichen. AMIs	6. April 2021
EC2 Serielle Konsole	Beheben Sie Probleme mit dem Start und der Netzwerkkonnektivität, indem Sie eine Verbindung zum seriellen Port einer Instance herstellen.	30. März 2021
Startmodi	Amazon unterstützt EC2 jetzt UEFI-Boot auf ausgewählten AMD- und Intel-basierten Instances EC2 .	22. März 2021
Erstellen eines Reverse-DNS-Datensatzes	Sie können jetzt DNS-Rückwärtssuche für Ihre Elastic IP-Adressen einrichten.	3. Februar 2021
Tag AMIs und Schnappschüsse bei der AMI-Erstellung	Wenn Sie ein AMI erstellen, können Sie das AMI und die Snapshots mit denselben Tags (Markierungen) markieren oder sie mit verschiedenen Tags (Markierungen) markieren.	4. Dezember 2020

Verwenden Sie Amazon EventBridge , um Spot-Flottenereignisse zu überwachen	Erstellen Sie EventBridge Regeln, die als Reaktion auf Statusänderungen und Fehler von Spot Fleet programmatische Aktionen auslösen.	20. November 2020
Verwenden Sie Amazon EventBridge , um EC2 Flottenereignisse zu überwachen	Erstellen Sie EventBridge Regeln, die programmatische Aktionen als Reaktion auf Änderungen und Fehler im EC2 Flottenstatus auslösen.	20. November 2020
Löschen von instant-Flotten	Löschen Sie eine EC2 Flotte des Typs „Flotte“ `instant` und beenden Sie alle Instances in der Flotte in einem einzigen API-Aufruf.	18. November 2020
Ruhezustand-Unterstützung für T3 und T3a	Versetzen Ihre neu gestarteten Instances, die auf T3- und T3a-Instance-Typen ausgeführt werden, in den Ruhezustand.	17. November 2020
Amazon EFS Quick Create	Sie können ein Amazon-EFS-Dateisystem beim Start mit Amazon EFS Quick Create erstellen und in eine Instance einbinden.	9. November 2020
Instance-Metadatenkategorie: events/recommendations/rebalance	Der ungefähre Zeitpunkt in UTC, zu dem die Benachrichtigung über die Empfehlung zur Neugewichtung der EC2 Instance für die Instance ausgegeben wird.	4. November 2020

EC2 Empfehlung zur Neugewichtung der Instance	Ein Signal, das Sie benachrichtigt, wenn eine Spot-Instance ein erhöhtes Unterbrechungsrisiko hat.	4. November 2020
Kapazitätsreservierungen in Wavelength-Zonen	Kapazitätsreservierungen kann nun erstellt und in den Wavelength Zones verwendet werden.	4. November 2020
Kapazitätsausgleich	Konfigurieren Sie Spot Fleet oder EC2 Fleet so, dass eine Ersatz-Spot-Instance gestartet wird, wenn Amazon eine EC2 Empfehlung zur Neuverteilung ausgibt.	4. November 2020
Ruhezustand-Unterstützung für I3, M5ad und R5ad	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die auf I3-, M5ad- und R5ad-Instance-Typen ausgeführt werden, in den Ruhezustand.	21. Oktober 2020
vCPU-Limits für Spot-Instances	Spot-Instance-Limits werden jetzt anhand der Anzahl von v verwaltetCPUs , die Ihre laufenden Spot-Instances entweder verwenden oder bis zur Erfüllung offener Anfragen verwenden werden.	1. Oktober 2020
Kapazitätsreservierungen in Local Zones	Kapazitätsreservierungen kann nun in Local Zones erstellt und verwendet werden.	30. September 2020

Ruhezustand-Unterstützung für M5a und R5a	Versetzen Sie Ihre neu gestarteten Instances, die auf M5a- und R5a-Instance-Typen ausgeführt werden, in den Ruhezustand.	28. August 2020
Instance-Metadaten bieten Informationen zu Speicherort und Platzierung	Neue Instance-Metadaten felder unter der Kategorie `placement` : Region, Placement-Gruppennname, Partitionsnummer, Host-ID und Availability Zone-ID.	24. August 2020
Kapazitätsreservierungs-Gruppen	Sie können AWS Resource Groups verwenden, um logische Sammlungen von Kapazitätsreservierungen zu erstellen und dann Zielinstanzen in diesen Gruppen zu starten.	29. Juli 2020
EC2Starten Sie v2	Sie können EC2 Launch v2 verwenden, um Aufgaben während des Instance-Starts, wenn eine Instance gestoppt und später gestartet wird, wenn eine Instance neu gestartet wird, und bei Bedarf auszuführen. EC2Launch v2 unterstützt alle Versionen von Windows Server und ersetzt EC2 Launch und EC2 Config.	30. Juni 2020

Bringen Sie Ihre eigenen IPv6 Adressen mit	Sie können Ihren IPv6 Adressbereich ganz oder teilweise aus Ihrem lokalen Netzwerk auf Ihr AWS Konto übertragen.	21. Mai 2020
Starten von Instances mithilfe eines Systems-Manager-Parameters	Sie können einen AWS Systems Manager Parameter anstelle eines AMI angeben, wenn Sie eine Instance starten.	5. Mai 2020
Anpassen geplanter Ereignisbenachrichtigungen	Sie können geplante Ereignisbenachrichtigungen so anpassen, dass Tags (Markierungen) in die E-Mail-Benachrichtigung aufgenommen werden.	4. Mai 2020
Windows Server auf Dedicated Hosts	Sie können den von Amazon AMIs bereitgestellten Windows Server verwenden, um die neuesten Versionen von Windows Server auf Dedicated Hosts auszuführen.	7. April 2020
Stoppen und Starten einer Spot-Instance	Stoppen Sie Ihre von Amazon EBS unterstützten Spot-Instances und starten Sie sie nach Belieben, anstatt sich auf das Stop-Unterbrechungsverhalten zu verlassen.	13. Januar 2020

Ressourcen-Markierung	Sie können Internet-Gateways nur für ausgehend en Datenverkehr, lokale Gateways, Routing-Tabellen für lokale Gateways, virtuelle Schnittstellen von lokalen Gateways, virtuelle Schnittst ellengruppen von lokalen Gateways, VPC-Zuordnungen von Routing-Tabellen für lokale Gateways mit Tags (Markierungen) versehen.	10. Januar 2020
Verbinden mit Instance über Session Manager	Sie können eine Session Manager-Sitzung mit einer Instance von der EC2 Amazon-Konsole aus starten.	18. Dezember 2019
Dedicated Hosts und Hostressourcengruppen	Dedicated Hosts kann nun mit Hostressourcengruppen verwendet werden.	02. Dezember 2019
Dedicated-Host-Freigabe	Sie können Ihre Dedicated Hosts jetzt für mehrere AWS Konten gemeinsam nutzen.	02. Dezember 2019
Standardmäßige Guthaben-Spezifikation auf Kontoebene	Sie können die Standard-Kreditspezifikation pro Instance-Familie mit Burstable -Performance auf Kontoebene pro AWS Region festlegen.	25. November 2019
Erkennung von Instance-Typen	Sie können einen Instance-Typ finden, der Ihren Anforderungen entspricht.	22. November 2019

Dedicated Hosts	Sie können nun einen Dedicated Host konfigurieren, um mehrere Instance-Typen in einer Instance-Familie zu unterstützen.	21. November 2019
Instance Metadata Service Version 2	Sie können Instance-Metadatenservice Version 2 verwenden. Es handelt sich um eine sitzungsorientierte Methode zum Anfordern von Instance-Metadaten.	19. November 2019
Elastic Fabric Adapter	Elastic Fabric-Adapter können jetzt auch mit Intel MPI 2019 Update 6 verwendet werden.	15. November 2019
Ruhezustand-Unterstützung für On-Demand-Windows-Instances	Sie können On-Demand-Windows-Instances in den Ruhezustand versetzen.	14. Oktober 2019
In die Warteschlange gestellte Käufe von Reserved Instances	Sie können den Kauf einer Reserved Instance bis zu drei Jahre im Voraus in die Warteschlange einstellen.	4. Oktober 2019
Diagnose-Interrupt	Sie können einen Diagnose-Interrupt an eine unerreich bare oder nicht reagierende Instance senden, um eine Kernel-Panik auszulösen.	14. August 2019
Kapazitätsoptimierte Zuweisungsstrategie	Mit EC2 Fleet oder Spot Fleet können Sie Spot-Instances aus Spot-Pools mit optimaler Kapazität für die Anzahl der gestarteten Instances starten.	12. August 2019

On-Demand-Kapazitätsreservierungs-Freigabe	Sie können Ihre Kapazitätsreservierungen jetzt für mehrere AWS Konten gemeinsam nutzen.	29. Juli 2019
Elastic Fabric Adapter	EFA unterstützt jetzt Open MPI 3.1.4 und Intel MPI 2019 Update 4.	26. Juli 2019
EC2 Instanzverbindung	EC2 Instance Connect ist eine einfache und sichere Methode, um mithilfe von Secure Shell (SSH) eine Verbindung zu Ihren Instances herzustellen.	27. Juni 2019
Host-Wiederherstellung	Starten Sie Ihre Instance bei einem unerwarteten Hardware-Ausfall auf einem Dedicated Host auf einem neuen Host neu.	5. Juni 2019
Anwendungskonsistente VSS-Snapshots	Erstellen Sie mit Run Command anwendungskonsistente Snapshots aller Amazon EBS-Volumes, die an Ihre Windows-Instances angehängt sind. AWS Systems Manager	13. Mai 2019
Assistent zum Ändern der Plattform von Windows auf Linux für Microsoft SQL Server-Datenbanken	Verschieben Sie vorhandene Microsoft SQL Server-Workloads von einem Windows- zu einem Linux-Betriebssystem. Der aktualisierte Link verweist auf das Microsoft SQL Server on EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.	8. Mai 2019

Automatisiertes Windows-Upgrade	Führen Sie automatisierte Upgrades von EC2 Windows-Instances durch mit AWS Systems Manager.	6. Mai 2019
Elastic Fabric Adapter	Sie können einen Elastic Fabric Adapter an Ihre Instances anfügen, um High Performance Computing (HPC)-Anwendungen zu beschleunigen.	29. April 2019

Informationen zu den Instance-Typ-Releases für Amazon EC2 finden Sie unter Dokumentverlauf im Amazon EC2 Instance Types Guide.

Verlauf für 2018 und früher

In der folgenden Tabelle werden wichtige Ergänzungen des EC2 Amazon-Benutzerhandbuchs im Jahr 2018 und in früheren Jahren beschrieben.

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Partitions-Placement-Gruppen	15.11.2016	Partitions-Placement-Gruppen verteilen Instances über logische Partitionen. Sie gewährleisten dabei, dass Instances in einer Partition keine zugrunde liegende Hardware mit Instances in anderen Partitionen teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Partitions-Placement-Gruppen.	20. Dezember 2018
Versetzen Sie Linux-Instances in den Ruhezustand EC2	15.11.2016	Sie können eine Linux-Instance nur dann in den Ruhezustand versetzen, wenn sie für den Ruhezustsand aktiviert ist und die Vorausset	28. November 2018

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
		zungen für den Ruhezustand erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Versetzen Sie Ihre Amazon-Instance in den Ruhezustand EC2 .	
Amazon Elastic Inference Accelerators	15.11.2016	Sie können Ihren Instances einen Amazon EI-Accelerator hinzufügen, um GPU-gesteuerte Beschleunigung zu nutzen und dadurch die Kosten für die Ausführung von Deep Learning-Inferenz zu senken.	28. November 2018
Spot-Konsole empfiehlt eine Flotte von Instances	15.11.2016	Die Spot-Konsole empfiehlt eine Flotte von Instances, die auf den bewährten Methoden von Spot (Instance-Diversifizierung) basieren, um die Hardware-Mindestanforderungen (VCPUs, Arbeitsspeicher und Speicher) für Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Spot-Flotte.	20. November 2018
Neuer EC2 Flottenanfragetyp: instant	15.11.2016	EC2 Fleet unterstützt jetzt einen neuen Anforderungstyp`instant`, mit dem Sie synchron Kapazität für verschiedene Instance-Typen und Kaufmodelle bereitstellen können. Die `instant`-Anforderung gibt die gestarteten Instances in der API-Antwort zurück und führt keine weiteren Aktionen durch, sodass Sie steuern können, ob und wann Instances gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Anfragetypen „Flotte“ und „Spot-Flotte“.	14. November 2018

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Informationen zu Spot-Einsparungen	15.11.2016	Sie können die Einsparungen anzeigen, die durch die Verwendung von Spot-Instances für eine einzelne Spot-Flotte oder für alle Spot-Instances erzielt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Einsparungen durch den Spot-Instances-Einkauf.	5. November 2018
Konsolenunterstützung zur Optimierung der CPU-Optionen	15.11.2016	Wenn Sie eine Instance starten, können Sie die CPU-Optionen mithilfe der EC2 Amazon-Konsole an bestimmte Workloads oder Geschäftsanforderungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter CPU-Optionen für EC2 Amazon-Instances.	31. Oktober 2018
Konsolenunterstützung zum Erstellen einer Startvorlage anhand einer Instance	15.11.2016	Sie können mithilfe der EC2 Amazon-Konsole eine Startvorlage erstellen, indem Sie eine Instance als Grundlage für eine neue Startvorlage verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage.	30. Oktober 2018
On-Demand Capacity Reservations	15.11.2016	Sie können Kapazität für Ihre EC2 Amazon-Instances in einer bestimmten Availability Zone für einen beliebigen Zeitraum reservieren. Auf diese Weise können Sie Kapazitätsreservierungen unabhängig von den Abrechnungsrabatten der Reserved Instances (RI) anlegen und verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Reservieren Sie Rechenkapazität mit Kapazitätsreservierungen EC2 auf Abruf.	25. Oktober 2018

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Eigene IP-Adressen mitbringen (BYOIP)	15.11.2016	Sie können Ihren öffentlichen IPv4 Adressbereich ganz oder teilweise aus Ihrem lokalen Netzwerk auf Ihr AWS Konto übertragen. Nachdem Sie den Adressbereich auf übertragen haben AWS, wird er in Ihrem Konto als Adresspool angezeigt. Sie können eine elastische IP-Adresse aus Ihrem Adresspool erstellen und diese mit Ihren AWS -Ressourcen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Bringen Sie Ihre eigenen IP-Adressen (BYOIP) zu Amazon EC2.	23. Oktober 2018
Dedicated Host-Tags (Markierungen) beim Erstellen und Konsolenunterstützung	15.11.2016	Sie können Ihre Dedicated Hosts bei der Erstellung taggen und Sie können Ihre Dedicated Host-Tags über die EC2 Amazon-Konsole verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie Ihrem Konto einen Amazon EC2 Dedicated Host zu.	08. Oktober 2018
Konsolenunterstützung für geplante Skalierungsaktionen für Spot-Flotten	15.11.2016	Erhöhen oder Verringern der aktuellen Kapazität der Flotte auf Grundlage von Datum und Zeit. Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Skalierung: Spot-Flotte nach einem Zeitplan skalieren.	20. September 2018

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Allokationsstrategien für EC2 Flotten	15.11.2016	Sie können angeben, ob die On-Demand-Kapazität nach Preis (niedrigster Preis an erster Stelle) oder nach Priorität (höchste Priorität an erster Stelle) erfüllt wird. Sie können die Anzahl der Spot-Pools angeben, über die Ihre Spot-Zielkapazität zugewiesen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Zuweisungsstrategien, um zu bestimmen, wie die EC2 Flotte oder Spot-Flotte die Spot- und On-Demand-Kapazität ausfüllt.	26. Juli 2018
Zuweisungsstrategien für Spot-Flotten	15.11.2016	Sie können angeben, ob die On-Demand-Kapazität nach Preis (niedrigster Preis an erster Stelle) oder nach Priorität (höchste Priorität an erster Stelle) erfüllt wird. Sie können die Anzahl der Spot-Pools angeben, über die Ihre Spot-Zielkapazität zugewiesen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Zuweisungsstrategien, um zu bestimmen, wie die EC2 Flotte oder Spot-Flotte die Spot- und On-Demand-Kapazität ausfüllt.	26. Juli 2018
Automatisieren des Snapshot-Lebenszyklus	15.11.2016	Sie können mit Amazon Data Lifecycle Manager das Erstellen und Löschen von Snapshots für Ihre EBS-Volumes automatisieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Amazon Data Lifecycle Manager.	12. Juli 2018

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
CPU-Optionen für Startvorlagen	15.11.2016	Wenn Sie unter Verwendung der Befehlszeilen-Tools eine Vorlage starten, können Sie die CPU-Optionen für bestimmte Workloads oder Geschäftsanforderungen optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Startvorlage.	11. Juli 2018
Dedicated Hosts markieren	15.11.2016	Sie können Ihre Dedicated Hosts markieren.	3. Juli 2018
Abrufen der neuesten Konsolenausgabe	15.11.2016	Sie können die neueste Konsolenausgabe für einige Instance-Typen abrufen, wenn Sie den get-console-output AWS CLI Befehl verwenden .	9. Mai 2018
CPU-Optionen optimieren	15.11.2016	Wenn Sie eine Instance starten, können Sie die CPU-Optionen für bestimmte Workloads oder Geschäftsanforderungen optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter CPU-Optionen für EC2 Amazon-Instances.	8. Mai 2018
EC2 Flotte	15.11.2016	Sie können EC2 Fleet verwenden, um eine Gruppe von Instances für verschiedene EC2 Instance-Typen und Availability Zones sowie für die Kaufmodelle On-Demand-Instance , Reserved Instance und Spot-Instance zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Flotte und Spot-Flotte.	2. Mai 2018

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
On-Demand-Instances in Spot-Flotten	15.11.2016	Sie können eine Anforderung nach On-Demand-Kapazität in Ihre Spot-Flotten-Anforderung aufnehmen, um sicherzustellen, dass Sie immer über Instance-Kapazität verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Flotte und Spot-Flotte.	2. Mai 2018
EBS-Snapshots bei der Erstellung mit Tags (Markierungen) versehen	15.11.2016	Sie können Snapshots während der Erstellung mit Tags (Markierungen) versehen.	2. April 2018
Placement-Gruppen ändern	15.11.2016	Sie können eine Instance in oder aus einer Platzierungsgruppe verschieben oder deren Platzierungsgruppe ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie die Platzierung für eine EC2 Instanz.	1. März 2018
Längere Ressource IDs	15.11.2016	Sie können das längere ID-Format für weitere Ressourcentypen aktivieren.	9. Februar 2018
Verbesserungen der Netzwerkleistung	15.11.2016	Instances außerhalb einer Cluster Placement-Gruppe können jetzt von einer erhöhten Bandbreite profitieren, wenn sie Netzwerkverkehr zwischen anderen Instances oder Amazon S3 senden oder empfangen.	24. Januar 2018
Elastic IP-Adressen markieren	15.11.2016	Sie können Ihre Elastic IP-Adressen markieren.	21. Dezember 2017

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Amazon Time Sync Service	15.11.2016	Sie können den Amazon Time Sync Service verwenden, um zuverlässige Zeiteinstellungen für Ihre Instance zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter Präzise Uhr- und Uhrzeitsynchronisierung auf Ihrer EC2 Instance.	29. November 2017
T2 Unlimited	15.11.2016	T2 Unlimited-Instances können die Leistung so lange, wie nötig, über die Baseline hinaus steigern. Weitere Informationen finden Sie unter Burstable Performance Instances.	29. November 2017
Startvorlagen	15.11.2016	Eine Startvorlage kann alle oder einige der Parameter zum Starten einer Instance enthalten. Auf diese Weise müssen Sie sie nicht jedes Mal angeben, wenn Sie eine Instance starten. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Startparameter in EC2 Amazon-Startvorlagen speichern.	29. November 2017
Spread Placement	15.11.2016	Spread Placement-Gruppen werden für Anwendungen mit einer geringen Anzahl kritischer Instances empfohlen, die getrennt voneinander gehalten werden sollten. Weitere Informationen finden Sie unter Spread Placement-Gruppen.	29. November 2017
Spot-Instance-Ruhezustand	15.11.2016	Der Spot-Service kann Spot-Instances im Falle einer Unterbrechung in den Ruhezustand versetzen.	28. November 2017

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Spot-Flotten-Zielverfolgung	15.11.2016	Sie können Skalierungsrichtlinien für die Zielverfolgung für Ihre Spot-Flotte einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Skalierung der Zielverfolgung: Skalieren der Spot-Flotte, indem auf einen Wert für eine bestimmte Metrik abgezielt wird.	17. November 2017
Spot-Flotten können in Elastic Load Balancing integriert werden.	15.11.2016	Sie können einen oder mehrere Load Balancer an eine Spot-Flotte anfügen.	10. November 2017
Zusammenführen und Teilen von Convertible Reserved Instances	15.11.2016	Sie können zwei oder mehrere Convertible Reserved Instances durch eine neue Convertible Reserved Instance ersetzen (bzw. in einer neuen zusammenführen). Außerdem können Sie eine Convertible Reserved Instance durch diesen Prozess in kleinere Reservierungen aufteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen von Convertible Reserved Instances.	6. November 2017
Ändern der VPC-Tenancy	15.11.2016	Das Attribut für die Instance-Tenancy einer VPC kann von `dedicated` in `default` geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Instance-Tenancy einer VPC.	16. Oktober 2017
Sekundengenaue Abrechnung	15.11.2016	Amazon EC2 berechnet die Linux-basierte Nutzung sekundengenau mit einer Mindestgebühr von einer Minute.	2. Oktober 2017

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Stopp bei Unterbrechungen	15.11.2016	Sie können angeben, ob Amazon Spot-Instances stoppen oder beenden EC2 soll, wenn sie unterbrochen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verhalten von Spot-Instance-Unterbrechungen.	18. September 2017
Markieren von NAT-Gateways	15.11.2016	Sie können Ihren NAT-Gateway markieren. Weitere Informationen finden Sie unter Markieren Ihrer -Ressourcen mit Tags (Markierungen).	7. September 2017
Beschreibungen der Sicherheitsgruppenregel	15.11.2016	Sie können Ihren Sicherheitsgruppenregeln Beschreibungen hinzufügen.	31. August 2017
Elastic Graphics	15.11.2016	Fügen Sie Ihren Instances Elastic Graphics-Accelerators hinzu, um die Grafikleistung Ihrer Anwendungen zu verbessern.	29. August 2017
Wiederherstellen von Elastic IP-Adressen	15.11.2016	Wenn Sie eine Elastic IP-Adresse für die Verwendung in einer VPC freigeben, können Sie sie möglicherweise wiederherstellen.	11. August 2017
Markieren von Spot-Flotten-Instances	15.11.2016	Sie können Ihre Spot-Flotte so konfigurieren, dass die gestarteten Instances automatisch markiert werden.	24. Juli 2017

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Zuordnung von Tags (Markierungen) zu Ressourcen während der Erstellung	15.11.2016	Sie können Instances und Volumes zum Zeitpunkt der Erstellung Tags (Markierungen) zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Markieren Ihrer -Ressourcen mit Tags (Markierungen). Darüber hinaus können Sie Tag (Markierung)-basierte Berechtigungen auf Ressourcenebene dazu verwenden, die Tags (Markierungen) zu kontrollieren, die angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen Sie die Erlaubnis, EC2 Amazon-Ressourcen während der Erstellung zu taggen.	28. März 2017
Durchführen von Modifikationen bei angefügten EBS-Volumes	15.11.2016	Da die meisten EBS-Volumes an die meisten EC2 Instances angeschlossen sind, können Sie Volume-Größe, Typ und IOPS ändern, ohne das Volume zu trennen oder die Instance anzuhalten.	13. Februar 2017
Hinzufügen einer IAM-Rolle	15.11.2016	Sie können eine IAM-Rolle zu einer bestehenden Instance hinzufügen, sie von der Instance trennen oder sie ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Rollen für Amazon EC2.	9. Februar 2017
Dedicated Spot Instances	15.11.2016	Sie können Spot-Instances auf Single-Tenant-Hardware in einer Virtual Private Cloud (VPC) ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Auf Einzel-Tenant-Hardware starten.	19. Januar 2017

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
IPv6 Unterstützung	15.11.2016	Sie können Ihrer VPC und Ihren Subnetzen einen IPv6 CIDR zuordnen und Instances in Ihrer VPC IPv6 Adressen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter IP-Adressierung der EC2 Amazon-Instanz.	1. Dezember 2016
Automatische Skalierung für Spot-Flotten		Sie können jetzt Skalierungsrichtlinien für Ihre Spot-Flotte einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Skalierung für Spot-Flotten verstehen.	1. September 2016
Elastic Network Adapter (ENA)	01.04.2016	Sie können ENA jetzt für Enhanced Networking verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessertes Networking auf EC2 Amazon-Instances.	28. Juni 2016
Verbesserte Unterstützung für längeres Anzeigen und Ändern IDs	01.04.2016	Sie können jetzt längere ID-Einstellungen für andere IAM-Benutzer, IAM-Rollen oder den Stammbenutzer anzeigen und ändern.	23. Juni 2016
Verschlüsselte Amazon EBS-Snapshots zwischen Konten kopieren AWS	01.04.2016	Sie können jetzt verschlüsselte EBS-Snapshots zwischen Konten kopieren. AWS	21. Juni 2016
Aufnehmen eines Screenshots einer Instance-Konsole	01.10.2015	Sie können jetzt zusätzliche Informationen erhalten, wenn Sie ein Debugging bei Instances vornehmen, die nicht erreichbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Aufnehmen eines Screenshots einer nicht erreichbaren Instance.	24. Mai 2016

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Zwei neue EBS-Volume-Typen	01.10.2015	Sie können jetzt Throughput Optimized HDD(st1)- und Cold HDD(sc1)-Volumes erstellen.	19. April 2016
Neue NetworkPacketsIn und NetworkPacketsOut Metriken für Amazon hinzugefügt EC2		Neue NetworkPacketsIn und NetworkPacketsOut Metriken für Amazon hinzugefügt EC2. Weitere Informationen finden Sie unter Instance-Metriken.	23. März 2016
CloudWatch Metriken für Spot Fleet		Sie können jetzt CloudWatch Metriken für Ihre Spot-Flotte abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie Ihre EC2 Flotte oder Spot-Flotte mit CloudWatch.	21. März 2016
Geplante Instances	01.10.2015	Geplante Reserved Instances (geplante Instances) ermöglichen Ihnen, Kapazitätsreservierungen, die täglich, wöchentlich oder monatlich wiederkehren, mit Angabe von Startzeit und Dauer zu kaufen.	13. Januar 2016
Längere Ressource IDs	01.10.2015	Wir führen schrittweise eine längere Länge IDs für einige Amazon EC2 - und Amazon EBS-Ressourcentypen ein. Während des Übergangszeitraums können Sie das längere ID-Format für unterstützte Ressourcentypen aktivieren.	13. Januar 2016
ClassicLink DNS-Unterstützung	01.10.2015	Sie können die ClassicLink DNS-Unterstützung für Ihre VPC aktivieren, sodass DNS-Hostnamen, die zwischen verknüpften EC2 -Classic-Instances und Instances in der VPC adressiert werden, in private IP-Adressen und nicht in öffentliche IP-Adressen aufgelöst werden.	11. Januar 2016

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Dedicated Hosts	01.10.2015	Ein Amazon EC2 Dedicated Host ist ein physischer Server mit Instance-Kapazität, die für Ihre Nutzung reserviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Hosts.	23. November 2015
Spot-Instance-Dauer	01.10.2015	Sie können jetzt eine Dauer für Ihre Spot-Instances festlegen. Spot-Blocks werden nicht unterstützt (Januar 2023).	6. Oktober 2015
Anforderung zur Änderung einer Spot-Flotte	01.10.2015	Sie können jetzt die Zielkapazität Ihrer Spot-Flotten-Anforderung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern einer Spot-Flotten-Anforderung.	29. September 2015
Diversifizierte Zuordnungsstrategie für Spot-Flotten	15.04.2015	Sie können jetzt Spot-Instances in mehreren Spot-Pools mithilfe einer einzigen Spot-Flotten-Anforderung zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Zuweisungsstrategien, um zu bestimmen, wie die EC2 Flotte oder Spot-Flotte die Spot- und On-Demand-Kapazität ausfüllt.	15. September 2015
Instance-Gewichtung für Spot-Flotten	15.04.2015	Sie können jetzt Kapazitätseinheiten definieren, die jeder Instance-Typ zur Leistung Ihrer Anwendung beiträgt, und Ihren Gebotspreis für Spot-Instances jeden Spot-Pool entsprechend anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie die Gewichtung von Instanzen, um die Kosten und die Leistung Ihrer EC2 Flotte oder Spot-Flotte zu verwalten.	31. August 2015

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Neue Neustart-Alarmaktion und neue IAM-Rolle für die Verwendung mit Alarmaktionen		Neustart-Alarmaktion und neue IAM-Rolle für die Verwendung mit Alarmaktionen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Alarmen, mit denen eine Instance angehalten, beendet, neu gestartet oder wiederhergestellt wird.	23. Juli 2015
Spot Fleets	15.04.2015	Sie können eine Sammlung oder Flotte von Spot-Instances verwalten, anstatt getrennte Spot-Instance-Anforderungen verwalten zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Flotte und Spot-Flotte.	18. Mai 2015
Migrieren Sie Elastic IP-Adressen zu EC2 -Classic	15.04.2015	Sie können eine Elastic IP-Adresse, die Sie für die Verwendung in EC2 -Classic zugewiesen haben, zur Verwendung in einer VPC migrieren .	15. Mai 2015
Import VMs mit mehreren Festplatten als AMIs	01.03.2015	Der VM-Importvorgang unterstützt jetzt den Import VMs mit mehreren Festplatten als AMIs. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren einer VM als Image mithilfe von VM Import/Export im Import/Export VM-Benutzerhandbuch.	23. April 2015
Systems Manager		Systems Manager ermöglicht es Ihnen, Ihre EC2 Instanzen zu konfigurieren und zu verwalten.	17. Februar 2015
Systems Manager for Microsoft SCVMM 1.5		Sie können jetzt Systems Manager for Microsoft SCVMM verwenden, um eine Instance zu starten und eine VM von SCVMM nach Amazon zu importieren. EC2	21. Januar 2015

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Automatische Wiederherstellung für Instanzen EC2		Sie können einen CloudWatch Amazon-Alarm erstellen, der eine EC2 Amazon-Instance überwacht und die Instance automatisch wiederherstellt, wenn sie aufgrund eines zugrunde liegenden Hardwarefehlers oder eines Problems, das eine Reparatur erfordert AWS , beeinträchtigt wird. Eine wiederhergestellte Instance ist mit der ursprünglichen Instance identisch. Dies schließt auch die Instance-ID, IP-Adressen und alle Instance-Metadaten mit ein. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Instance-Wiederherstellung.	12. Januar 2015
ClassicLink	01.10.2014	ClassicLink ermöglicht es Ihnen, Ihre EC2 -Classic-Instance mit einer VPC in Ihrem Konto zu verknüpfen. Sie können VPC-Sicherheitsgruppen mit der EC2 -Classic-Instance verknüpfen und so die Kommunikation zwischen Ihrer EC2 -Classic-Instance und Instances in Ihrer VPC über private IP-Adressen ermöglichen.	07. Januar 2015

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Benachrichtigungen über Spot-Instance-Unterbrechungen		Am besten können Sie Ihre Anwendung vor einer Spot-Instance-Unterbrechung schützen, indem Sie sie so konzipieren, dass sie fehlertolerant ist. Darüber hinaus können Sie Benachrichtigungen zur Kündigung von Spot-Instances nutzen, die eine zweiminütige Warnung enthalten, bevor Amazon Ihre Spot-Instance kündigen EC2 muss. Weitere Informationen finden Sie unter Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigungen.	5. Januar 2015
Systems Manager for Microsoft SCVMM		Systems Manager for Microsoft SCVMM bietet eine einfache easy-to-use Oberfläche für die Verwaltung von AWS Ressourcen, wie z. B. EC2 Instanzen, von Microsoft SCVMM aus.	29. Oktober 2014
`DescribeVolumes` Paginierungsunterstützung	01.09.2014	Der API-Aufruf `DescribeVolumes` unterstützt jetzt die Paginierung von Ergebnissen mit den Parametern `MaxResults` und `NextToken`. Weitere Informationen finden Sie DescribeVolumesin der Amazon EC2 API-Referenz.	23. Oktober 2014

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Unterstützung für Amazon CloudWatch Logs hinzugefügt		Sie können Amazon CloudWatch Logs verwenden, um Ihre System-, Anwendungs- und benutzerdefinierten Protokolldateien von Ihren Instances oder anderen Quellen aus zu überwachen, zu speichern und darauf zuzugreifen. Anschließend können Sie die zugehörigen Protokolldaten mithilfe der CloudWatch Amazon-Konsole, der CloudWatch Logs-Befehle in der AWS CLI oder des CloudWatch Logs-SDK aus CloudWatch Logs abrufen.	10. Juli 2014
Neue Seite mit EC2 Service-Limits		Verwenden Sie die Seite EC2 Service Limits in der EC2 Amazon-Konsole, um die aktuellen Limits für Ressourcen, die von Amazon EC2 und Amazon VPC bereitgestellt werden, für jede Region einzusehen.	19. Juni 2014
Amazon EBS-Allzweck-SSD-Volumes	01.05.2014	Allzweck-SSD-Volumes bieten kostengünstigen Speicher, der für ein breites Spektrum an Workloads gedacht ist. Diese Volumes bieten Latenzen im einstelligen Millisekundenbereich, die Möglichkeit, für längere Zeiträume auf 3 000 IOPS zu beschleunigen und eine Basisleistung von 3 IOPS/GiB. Universelle SSD-Volumes verfügen über Größen von 1 GiB bis 1 TiB.	16. Juni 2014
AWS Management Pack		AWS Das Management Pack unterstützt jetzt System Center Operations Manager 2012 R2.	22. Mai 2014

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Amazon EBS encryption	01.05.2014	Amazon EBS-Verschlüsselung bietet nahtlose Verschlüsselung von EBS-Daten-Volumes und Snapshots, wodurch die Notwendigkeit entfällt, eine sichere Infrastruktur zur Schlüsselverwaltung aufzubauen und zu unterhalten. Die EBS-Verschlüsselung gewährleistet die Sicherheit gespeicherter Daten, indem Ihre Daten mithilfe von Von AWS verwaltete Schlüssel verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung erfolgt auf den Servern, die EC2 Instanzen hosten, und sorgt für die Verschlüsselung von Daten, die zwischen EC2 Instanzen und EBS-Speicher übertragen werden.	21. Mai 2014
EC2 Amazon-Nutzungsberichte		Amazon EC2 Usage Reports ist eine Reihe von Berichten, die Kosten- und Nutzungsdaten Ihrer Nutzung von enthalten EC2.	28. Januar 2014
Importieren virtueller Maschinen mit Linux-Betriebssystem	15.10.2013	Der VM Import-Prozess unterstützt jetzt den Import von Linux-Instances. Weitere Informationen finden Sie im Import/Export VM-Benutzerhandbuch.	16. Dezember 2013
Berechtigungen auf Ressourcenebene für RunInstances	15.10.2013	Sie können jetzt Richtlinien erstellen AWS Identity and Access Management , um die Berechtigungen auf Ressourcenebene für die EC2 RunInstances Amazon-API-Aktion zu kontrollieren. Weitere Informationen und Beispielrichtlinien finden Sie unter Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon EC2.	20. November 2013

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Starten einer Instance von AWS Marketplace		Sie können jetzt eine Instance AWS Marketplace mithilfe des EC2 Amazon-Startassistenten starten. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance von einem AWS Marketplace AMI.	11. November 2013
Neuer Launch Wizard		Es gibt einen neuen und neu gestalteten EC2 Startassistenten. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine EC2 Instance mit dem Launch-Instance-Assistenten in der Konsole.	10. Oktober 2013
Instance-Typen von Reserved Instances ändern	01.10.2013	Sie können jetzt den Instance-Typ von Linux-Reserved Instances innerhalb derselben Familie ändern (z. B. M1, M2, M3, C1). Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Reserved Instances.	09. Oktober 2013
Ändern von Amazon EC2 Reserved Instances	15.08.2013	Sie können jetzt Reserved Instances in einer Region ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Reserved Instances.	11. September 2013
Zuweisen einer öffentlichen IP-Adresse	15.07.2013	Sie können jetzt eine öffentliche IP-Adresse zuweisen, wenn Sie eine Instance in einer VPC starten. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie beim Start eine öffentliche IPv4 Adresse zu.	20. August 2013
Gewähren von Berechtigungen auf Ressourcenebene	15.06.2013	Amazon EC2 unterstützt neue Amazon-Ressourcennamen (ARNs) und Bedingungsschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien für Amazon EC2.	8. Juli 2013

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Inkrementelle Snapshot-Kopien	01.02.2013	Sie können jetzt inkrementelle Snapshot-Kopien erstellen.	11. Juni 2013
AWS Management Pack		Das AWS Management Pack verknüpft EC2 Amazon-Instances und die darin ausgeführten Windows- oder Linux-Betriebssysteme. Das AWS Management Pack ist eine Erweiterung für Microsoft System Center Operations Manager.	8. Mai 2013
Neue Tags-Seite		In der EC2 Amazon-Konsole gibt es eine neue Tags-Seite. Weitere Informationen finden Sie unter Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.	04. April 2013
Kopieren eines AMI von einer Region in eine andere	01.02.2013	Sie können ein AMI von einer Region in eine andere kopieren, sodass Sie schnell und einfach konsistente Instances in mehr als einer AWS Region starten können. Weitere Informationen finden Sie unter Ein EC2 Amazon-AMI kopieren.	11. März 2013
Starten von Instances in einer Standard-VPC	01.02.2013	Ihr AWS Konto ist in der Lage, Instances entweder in EC2 -Classic oder einer VPC oder nur in einer VPC auf einer Basis zu starten. region-by-region Falls Sie Instances nur in der VPC starten können, erstellen wir eine standardmäßige VPC für Sie. Wir starten Ihre Instance dann in Ihrer standardmäßigen VPC, sofern Sie keine nicht standardmäßige VPC erstellt und beim Start der Instance angegeben haben.	11. März 2013

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
EBS-Snapshot-Kopie	01.12.2012	Sie können Snapshot-Kopien verwenden, um Datensicherungen zu erstellen, neue Amazon EBS-Volumes zu erstellen oder Amazon Machine Images (AMIs) zu erstellen.	17. Dezember 2012
Aktualisierte EBS-Metriken und Statusprüfungen für Provisioned IOPS SSD-Volumes	01.10.2012	EBS-Metriken wurden aktualisiert, um zwei neue Metriken für Provisioned IOPS SSD-Volumes aufzunehmen. Außerdem wurden neue Statusprüfungen für Provisioned IOPS SSD-Volumes hinzugefügt.	20. November 2012
Status von Spot-Instance-Anforderungen	01.10.2012	Mit der Spot-Instance-Statusabfrage lässt sich der Status Ihrer Spot-Anforderungen leicht ermitteln.	14. Oktober 2012
Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace	15.08.2012	Der Reserved Instance Marketplace bringt Verkäufer mit Amazon EC2 Reserved Instances, die sie nicht mehr benötigen, mit Käufern zusammen, die zusätzliche Kapazität erwerben möchten. Reserved Instances, die über den Reserved Instance Marketplace gekauft und verkauft werden, funktionieren so wie andere Reserved Instances, mit der Ausnahme, dass sie möglicherweise nicht mehr die volle Standardlaufzeit bieten und zu anderen Preisen verkauft werden können.	11. September 2012
Provisioned IOPS SSD für Amazon EBS	20.07.2012	Provisioned IOPS SSD-Volumes liefern eine kalkulierbare, hohe Leistung für I/O-intensive Workloads, z. B. Datenbankanwendungen, für die konsistente und schnelle Reaktionszeiten erforderlich sind.	31. Juli 2012

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
IAM-Rollen auf Amazon-Instances EC2	01.06.2012	IAM-Rollen für Amazon EC2 bieten: • AWS Zugriffsschlüssel für Anwendungen, die auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden. • Automatische Rotation der AWS Zugriffsschlüssel auf der EC2 Amazon-Instance. • Granulare Berechtigungen für Anwendungen, die auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden und Anfragen an Ihre AWS Services stellen.	11. Juni 2012

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Spot-Instance-Features, die es einfacher machen, erste Schritte zu unternehmen und das Störungspotenzial zu bewältigen.		Sie können Ihre Spot-Instances jetzt wie folgt verwalten: • Definieren Sie unter Verwendung der Auto Scaling Startkonfigurationen ein Gebot für Spot-Instances. Erstellen Sie einen Zeitplan für die Definition des Gebots, das Sie für Spot-Instances abgeben möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Spot-Instances anfordern im Amazon EC2 Auto Scaling Scaling-Benutzerhandbuch. • Erhalten von Benachrichtigungen, wenn Instances gestartet oder beendet werden. • Verwenden Sie AWS CloudFormation Vorlagen, um Spot-Instances in einem Stapel mit AWS Ressourcen zu starten.	7. Juni 2012
EC2 Instanzexport und Zeitstempel für Statuschecks für Amazon EC2	01.05.2012	Unterstützung für den Export von Windows Server-Instances hinzugefügt, in die Sie ursprünglich importiert EC2 haben. Unterstützung für Zeitstempel für Instance- und Systemstatus wurde hinzugefügt, um das Datum und den Zeitpunkt anzuzeigen, zu dem eine Statusprüfung fehlgeschlagen ist.	25. Mai 2012

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
EC2 Instance-Export und Zeitstempel bei Instance- und Systemstatusprüfungen für Amazon VPC	01.05.2012	Unterstützung für den EC2 Instanzexport nach Citrix Xen, Microsoft Hyper-V und VMware vSphere hinzugefügt. Unterstützung für Zeitstempel in Instance- und Systemstatusprüfungen wurde hinzugefügt.	25. Mai 2012
AWS Marketplace AMIs	01.04.2012	Unterstützung für hinzugefügt. AWS Marketplace AMIs	19. April 2012
Preisstufen für Reserved Instances	15.12.2011	Ein neuer Abschnitt wurde hinzugefügt, in dem behandelt wird, wie die Rabatte genutzt werden können, die in die Preisstufen für Reserved Instances integriert sind.	5. März 2012
Elastische Netzwerkschnittstellen (ENIs) für EC2 Instanzen in Amazon Virtual Private Cloud	01.12.2011	Ein neuer Abschnitt über elastische Netzwerkschnittstellen (ENIs) für EC2 Instances in einer VPC wurde hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Elastic-Network-Schnittstelle.	21. Dezember 2011
Neue Angebotstypen für Amazon EC2 Reserved Instances	01.11.2011	Sie können aus einer Vielzahl von Reserved Instance-Angeboten auswählen, die auf Ihre projizierte Nutzung der Instance abgestimmt sind.	01. Dezember 2011

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
EC2 Amazon-Instanzstatus	01.11.2011	Sie können zusätzliche Informationen zum Status Ihrer Instances einsehen, einschließlich der von Ihnen geplanten geplanten Ereignisse AWS , die sich auf Ihre Instances auswirken könnten. Zu diesen Betriebsaktivitäten gehören Instance-Neustarts, die zur Anwendung von Software-Updates oder Sicherheits-Patches erforderlich sind oder Instance-Aussonderungen, die im Falle von Hardware-Problemen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie den Status Ihrer EC2 Amazon-Instances.	16. November 2011
Spot Instances in Amazon VPC	15.07.2011	Es wurden Informationen über die Unterstützung für Spot-Instances in Amazon VPC hinzugefügt. Mit diesem Update können die Benutzer Spot-Instances in einer Virtual Private Cloud (VPC) starten. Durch Starten von Spot-Instances in einer VPC kommen die Verwender von Spot-Instances in den Genuss der Vorteile von Amazon VPC.	11. Oktober 2011
Vereinfachter VM Import-Prozess für Benutzer von CLI-Tools	15.07.2011	Der VM-Importvorgang wird durch die erweiterte Funktionalität von `ImportInstance` und vereinfacht`ImportVolume` , das nun den Upload der Bilder EC2 nach Amazon durchführt, nachdem die Importaufgabe erstellt wurde. Außerdem können die Benutzer mit der Einführung von `ResumeImport` einen unvollständigen Upload an dem Punkt neu starten, an dem die Aufgabe gestoppt wurde.	15. September 2011

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Unterstützung für den Import in das VHD-Dateiformat		VM Import kann jetzt Image-Dateien virtueller Maschinen im VHD-Format importieren. Das VHD-Dateiformat ist mit den Citrix Xen- und Microsoft Hyper-V-Virtualisierungsplattformen kompatibel. Mit dieser Version unterstützt VM Import jetzt die Bildformate RAW, VHD und VMDK (VMware ESX-kompatibel). Weitere Informationen finden Sie im VM-Benutzerhandbuch. Import/Export	24. August 2011
Update auf den Amazon EC2 VM Import Connector für VMware vCenter		Es wurden Informationen zur 1.1-Version des Amazon EC2 VM Import Connector für die virtuelle VMware vCenter-Appliance (Connector) hinzugefügt. Diese Aktualisierung beinhaltet Proxy-Unterstützung für den Internetzugriff, bessere Fehlerbehandlung, verbesserte Genauigkeit des Aufgaben-Fortschrittsbalkens und verschiedene Fehlerbehebungen.	27. Juni 2011
Preisänderungen bei Spot-Instances in bestimmten Availability Zones	15.05.2011	Es wurden Informationen über das Preise-Feature für Spot-Instances in bestimmten Availability Zones hinzugefügt. In dieser Veröffentlichung haben wir im Rahmen der Informationen, die zurückgegeben werden, wenn Sie Spot-Instance-Anforderungen und den Spot-Preisverlauf abfragen, neue Preisoptionen für Availability Zones hinzugefügt. Diese zusätzlichen Informationen machen es einfacher, den Preis für das Starten einer Spot-Instance in einer bestimmten Availability Zone zu ermitteln.	26. Mai 2011

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
AWS Identity and Access Management		Es wurden Informationen zu AWS Identity and Access Management (IAM) hinzugefügt, mit denen Benutzer angeben können, welche EC2 Amazon-Aktionen ein Benutzer mit EC2 Amazon-Ressourcen im Allgemeinen verwenden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon EC2.	26. April 2011
Dedicated Instances		Dedicated Instances werden innerhalb Ihrer Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) gestartet. Dabei handelt es sich um Instances, die physisch auf Host-Hardware-Ebene isoliert sind. Mit Dedicated Instances können Sie die Vorteile von Amazon VPC und der AWS Cloud nutzen. Zu den Vorteilen gehört die flexible Bereitstellung auf Abruf. Sie zahlen nur für das, was Sie tatsächlich nutzen, während Sie Ihre EC2 Amazon-Compute-Instances auf Hardwareebene isolieren. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Dedizierte Amazon-Instances.	27. März 2011
Updates für Reserved Instances in der Management Console AWS		Aktualisierungen der AWS Management Console erleichtern es Benutzern, ihre Reserved Instances einzusehen und zusätzliche Reserved Instances, einschließlich Dedicated Reserved Instances, zu erwerben.	27. März 2011

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
Metadaten-Informationen	01.01.2011	Es wurden Informationen über Metadaten hinzugefügt, um Änderungen für Version 2011-01-01 zu berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwenden Sie Instanz-Metadaten, um Ihre EC2 Instanz zu verwalten und Instance-Metadatenkategorien.	11. März 2011
Amazon EC2 VM Import Connector für VMware vCenter		Es wurden Informationen zum Amazon EC2 VM Import Connector für die virtuelle VMware vCenter-Appliance (Connector) hinzugefügt. Der Connector ist ein Plug-in für VMware vCenter, das in den VMware vSphere Client integriert ist und eine grafische Benutzeroberfläche bietet, mit der Sie Ihre VMware virtuellen Maschinen in Amazon importieren können. EC2	3. März 2011
Erzwungene Volume-Trennung		Sie können jetzt den verwenden AWS Management Console , um die Trennung eines Amazon EBS-Volumes von einer Instance zu erzwingen.	23. Februar 2011
Beendigungsschutz für Instances		Sie können jetzt die AWS Management Console verwenden, um zu verhindern, dass eine Instance beendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie den Schutz vor Instance-Kündigung.	23. Februar 2011

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
VM Import	15.11.2010	Es wurden Informationen zum VM Import hinzugefügt, mit dem Sie eine virtuelle Maschine oder ein Volume in Amazon importieren können EC2. Weitere Informationen finden Sie im Import/Export VM-Benutzerhandbuch.	15. Dezember 2010
Grundlegende Überwachung für Instances	31.08.2010	Es wurden Informationen zur grundlegenden Überwachung von EC2 Instanzen hinzugefügt.	12. Dezember 2010
Filter und Tags (Markierungen)	31.08.2010	Es wurden Informationen über das Auflisten, Filtern und Markieren von Ressourcen hinzugefügt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Finden Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen und Kennzeichnen Sie Ihre EC2 Amazon-Ressourcen.	19. September 2010
Idempotenter Instance-Start	31.08.2010	Es wurden Informationen über das Sicherstellen von Idempotenz beim Ausführen von Instances hinzugefügt.	19. September 2010
AWS Identity and Access Management für Amazon EC2		Amazon EC2 ist jetzt in AWS Identity and Access Management (IAM) integriert. Weitere Informationen finden Sie unter Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon EC2.	2. September 2010
IP-Adressenangabe in Amazon VPC	15.06.2010	Amazon VPC-Benutzer können jetzt die IP-Adresse angeben, um eine Instance zuzuweisen, die in einer VPC gestartet wurde.	12. Juli 2010

Funktion	API-Version	Beschreibung	Datum der Veröffentlichung
CloudWatch Amazon-Überwachung für Amazon EBS-Volumes		Die CloudWatch Amazon-Überwachung ist jetzt automatisch für Amazon EBS-Volumes verfügbar.	14. Juni 2010
Reserved Instances mit Windows		Amazon unterstützt EC2 jetzt Reserved Instances mit Windows.	22. Februar 2010

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.