



Guía del usuario

MediaConvert



MediaConvert: Guía del usuario

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es AWS Elemental MediaConvert?	1
Configuración	3
Configuración de permisos de IAM	3
Uso del rol predeterminado	4
Creación del rol de IAM en MediaConvert	4
Crear un rol en IAM	5
Concesión de permisos para acceder a buckets de Amazon S3 cifrados	7
Introducción	9
Requisitos previos	9
Creación de un tarea	10
Entradas y salidas admitidas	11
Formatos de entrada compatibles	11
Requisitos de entrada de HLS	18
Requisitos de entrada de HTTP	21
Formatos de entrada de flujo de tarea de solo audio compatibles	22
Formatos de salida compatibles:	23
Resoluciones de salida máximas admitidas	26
Creación de salidas MXF	27
Transferencia de vídeo	37
Tablas de referencia de salida AAC	41
Creación de salidas de solo audio	47
Tablas de referencia de códecs y contenedores	51
Contenedores admitidos	52
Códecs admitidos	69
Tablas de referencia con subtítulos	92
Se admiten subtítulos de entrada, dentro de contenedores de vídeo	92
Subtítulos de entrada admitidos, en archivos asociados	128
Requisitos de IMSC	142
Tareas	143
Creación de una tarea	143
Duplicación de una tarea	144
Importación y exportación de tareas	145
Visualización de su historial de trabajos	145
Búsqueda de tareas	146

Cancelar una tarea	148
Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea	148
Paso opcional: pausar las colas	149
Paso 1: especificar los archivos de entrada	149
Paso 2: crear selectores de entrada	150
Paso 3: crear grupos de salida	152
Paso 4: crear salidas	154
Paso 5: especificar la configuración de tarea global	161
Ejemplo de configuración de trabajo JSONs	162
Ejemplo: MP4 salida	163
Ejemplo: salida ABR	166
Ejemplo: ABR automatizado	175
Configuración de entrada	180
¿Cómo MediaConvert usa los cronogramas para armar los trabajos	181
Configuración de una tarea de flujo de tarea de montaje	183
Pistas de audio y selectores de audio	186
Subtítulos y selectores de subtítulos	187
Configuración de salida	203
Títulos	204
Elegir un paquete de transmisión o un archivo independiente	215
Elección de grupos de salida de transmisión	218
Ajustes de codificación recomendados para la calidad del vídeo	226
Variables	230
Elementos preestablecidos	241
Especificación de un ajuste preestablecido	241
Creación de elementos preestablecidos	242
Creación de un elemento preestablecido personalizado basado en un elemento preestablecido del sistema	243
Modificación de elementos preestablecidos	244
Listado de ajustes preestablecidos	245
Eliminar un elemento preestablecido	245
Plantillas	247
Creación de un archivo a partir de una plantilla	247
Creación de una plantilla	248
Modificación de una plantilla	249
Listado de plantillas	250

Eliminación de una plantilla	250
Colas	252
Colas bajo demanda	254
Procesamiento de varios trabajos en paralelo	254
Creación de una cola	256
Actualización de colas	257
Visualización de los detalles de la cola	258
Eliminación de una cola	260
Colas reservadas	260
Precios para las colas reservadas	261
Simulación de una cola reservada	262
Creación de una cola reservada	263
Edición de una cola reservada	264
Compra de RTS adicionales	265
Compra de RTS adicionales para una cola reservada caducada	267
Listado de colas reservadas	268
Eliminación de una cola reservada	268
Limitaciones	269
Establecimiento de prioridades de las tareas	269
Desplazamiento de una tarea a una cola diferente	271
Configuración de saltos de cola	272
Establecimiento de prioridades de las tareas saltadas	273
Uso de la transcodificación acelerada para las tareas saltadas	274
Visualización del historial de tareas saltadas	276
Saltos de cola con las colas en pausa	277
Características	279
3D LUTs	280
Configuración de 3D LUTs	280
Requisitos	283
Solución de problemas	284
Transcodificación acelerada	284
Configuración de la transcodificación acelerada	285
Ejemplo JSON	286
Requisitos	290
Descripciones de audio	293
Configuración de mezclas de descripciones de audio	294

Configuración de descripciones de audio premezcladas	297
ABR automatizado	299
Cómo interpretar el ABR automatizado	300
Creación de una tarea con un ABR automatizado	304
Aplicación de reglas	309
Limitaciones	311
Conversión de espacio de color	311
Conversiones de espacios de color admitidas	311
Configuración de la conversión del espacio de color	312
Manifiestos de C2PA	313
Configuración de manifiestos C2PA	314
Requisitos	315
Estructura del manifiesto	316
Verificación	317
Dolby Atmos	321
Configuración de Dolby Atmos	322
Requisitos de codificación	326
Configuración de la transferencia de Dolby Atmos	327
Requisitos de transferencia	328
Dolby Vision	328
Configuración de Dolby Vision	328
Requisitos	329
Cifrado y DRM	331
Implementación del cifrado de servidor	332
Administración de derechos digitales (DRM)	334
Conversión de velocidad de fotogramas	345
Configuración para la conversión de velocidad de fotogramas	345
Configuración de la conversión de velocidad de fotogramas	347
Entradas de velocidad de fotogramas variable	352
Tipos de análisis progresivo y entrelazado	352
Telecine	367
HDR	369
Transferencia directa de contenido HDR	371
Configuración de HLS con HDR	372
Sustitución de metadatos HDR inexactos o inexistentes	372
HDR1Más de 0 requisitos	373

Inserción de imagen	374
Elección entre superposición de entrada y superposición de salida	374
Configuración de las superposiciones de entrada	376
Configuración de las superposiciones de salida	377
Colocación de superposiciones	378
Configuración del tamaño de las superposiciones	380
Capas de superposiciones	380
Requisitos	381
Marcas de agua Kantar	382
Obtener una licencia de marcas de agua de Kantar	382
Almacenar sus credenciales de Kantar en AWS Secrets Manager	383
Otorgar permisos de IAM a sus credenciales de Kantar	384
Configuración de las marcas de agua de Kantar	386
Requisitos	387
Inserción de imagen en movimiento	387
Configuración de superposiciones	388
Colocación de superposiciones	388
Requisitos	390
Marcas de agua de Nielsen	392
Configuración del PCM a partir de los metadatos ID3	393
Configuración de marcas de agua de Nielsen	395
Requisitos del servidor SID/TIC	396
Informes de métricas por cuadro	398
Generación de informes	400
Técnicas de análisis	402
Impacto en los requisitos y en el procesamiento	405
Solución de problemas	405
Velocidad de bits variable definida en función de la calidad (QVBR)	406
Comparación de QVBR con CBR y VBR	406
Configuración de QVBR	408
SCTE-35	411
Configuración de la transferencia de SCTE-35	412
Inserción de SCTE-35 con ESAM	413
Configuración de SCTE-35 en HLS	421
Configuración del borrado de la disponibilidad de espacios publicitarios	425
Limitaciones	426

Código de tiempo	427
Configuración de códigos de tiempo de entrada	428
Configuración de códigos de tiempo de salida	429
Inserción de metadatos de código temporal	433
Grabación en código de tiempo	434
Generador de video	435
Configuración de la generación de vídeo en negro	435
Limitaciones	437
Superposiciones de vídeo	437
Configuración de superposiciones de pantalla completa	438
Configuración de superposiciones PIP	439
Configuración de las superposiciones de fusión de huecos	442
Limitaciones	445
Relleno de video	445
Preguntas frecuentes sobre Vídeo de relleno	446
Limitaciones	447
Rotación de vídeo	447
Configuración de la rotación manual	448
Configuración de la rotación automática	449
Requisitos	450
Escalado de vídeo	450
Predeterminado (Ajustar con relleno)	451
Stretch to output (Estirar hasta la salida)	452
Fit (Ajustar)	454
Fit without upscaling (Ajuste sin escalado)	456
Fill (Rellenar)	458
Solución de problemas	461
Códigos de error	461
Códigos de advertencia	489
Monitorización	498
Uso de Amazon EventBridge con MediaConvert	500
Configuración de EventBridge reglas	501
Cómo progresan las MediaConvert tareas	504
Lista de MediaConvert EventBridge eventos	507
Utilizándolo CloudWatch con MediaConvert	538
Lista de métricas MediaConvert CloudWatch	539

Utilizándolo CloudTrail con MediaConvert	543
Encontrando información sobre MediaConvert CloudTrail	543
Descripción CloudTrail de los eventos de gestión para MediaConvert	544
Etiquetado	551
Configuración de recursos para la asignación de costos a través de etiquetado	552
Adición de etiquetas al crear un recurso	553
Adición de etiquetas al crear un recurso	553
Añadir etiquetas al crear un recurso (API y AWS CLI)	554
Adición de etiquetas a un recurso existente	554
Visualización de etiquetas en un recurso	555
Edición de etiquetas en un recurso	556
Eliminación de etiquetas de un recurso	556
Restricciones de las etiquetas	557
Uso de etiquetas de metadatos	557
Restricciones de las etiquetas de trabajo	558
Seguridad	559
Protección general AWS de datos	560
Identity and Access Management	561
Público	561
Autenticación con identidades	562
Administración de acceso mediante políticas	566
¿Cómo AWS Elemental MediaConvert funciona con IAM	568
Ejemplos de políticas basadas en identidades	575
Prevención de la sustitución confusa entre servicios	583
Solución de problemas	585
Configurar el acceso a otras AWS cuentas	587
Concesión de acceso al bucket de Amazon S3 de salida	588
Escritura de salidas en un bucket de otra cuenta	588
No permitir tipos de ubicaciones de entrada	590
No permitir los tipos de ubicación de entrada mediante una política de entrada	591
Cómo utilizar las claves de condición de IAM con las políticas de entrada	592
Validación de conformidad	593
Resiliencia	595
Seguridad de la infraestructura	595
Facturación	596
Informes de facturación	596

Descargar el informe de MediaConvert facturación 597

Informes de uso 598

 Descargar el informe MediaConvert de uso 598

 Cómo interpretar los informes de facturación y uso 599

Información relacionada 604

Historial de documentos 606

..... dcxxix

¿Qué es AWS Elemental MediaConvert?

AWS Elemental MediaConvert es un servicio de procesamiento de vídeo basado en archivos que proporciona un procesamiento de vídeo escalable para propietarios y distribuidores de contenido con bibliotecas multimedia de cualquier tamaño. MediaConvert ofrece funciones avanzadas que permiten experiencias de contenido de primera calidad, entre las que se incluyen:

- Códecs de difusión profesionales que admiten una mayor profundidad de bits y la creación de contenido HDR
- Superposiciones de gráfico inmóvil
- Audio avanzado
- Administración de derechos digitales (DRM)
- Compatibilidad con subtítulos cerrados

MediaConvert admite varios formatos de entrada y formatos de salida empaquetados con tasa de bits adaptativa (ABR) para entregar contenido de alta calidad desde una variedad de fuentes a dispositivos principales y multipantalla.

Para casos de uso sencillos, puede configurar un trabajo de MediaConvert transcodificación en unos pocos pasos. Para obtener instrucciones, consulte [Empezar con MediaConvert](#).

MediaConvert tiene los siguientes componentes:

Tareas

Una tarea se encarga de transcodificar. Cada tarea convierte un archivo de entrada en un archivo o archivos de salida. Las entradas y las salidas pueden contener uno o más archivos de vídeo, audio y subtítulos, ya sea de forma conjunta o en archivos independientes. Antes de empezar a crear tareas, asegúrate de que sabes lo que son y lo que contienen tus archivos de entrada. Asegúrate también de que sabes qué archivos quieres crear como salida y en qué formato de salida los quieres.

Al crear un trabajo, se especifica el nombre del archivo que se va a transcodificar, los nombres que se van a MediaConvert asignar a los archivos de salida terminados y varios ajustes más. Para obtener más información, consulte [Trabajar con tareas](#).

Elementos preestablecidos

Un elemento preestablecido es un grupo guardado de configuración de codificación para una salida única. Puedes crear muchas salidas comunes seleccionando simplemente un elemento preestablecido del sistema. También puedes crear tus propios elementos preestablecidos personalizados, ya sea por la duplicación y la modificación de un modelo existente o creando uno nuevo.

Cuando creas una tarea, puedes especificar un elemento preestablecido que quieras utilizar o puedes especificar su configuración de codificación de manera individual. Para obtener más información, consulta [Trabajar con elementos preestablecidos de salida](#).

Plantillas de tarea

Una plantilla de tarea especifica todos los ajustes de una tarea completa, excepto su rol de IAM y la configuración que probablemente cambia para cada tarea, como el nombre de archivo de entrada y la ubicación, así como los metadatos de usuario con los que podría etiquetar el tarea. Para crear una plantilla de tarea, especifica toda la configuración de entrada distinta a la ubicación de entrada y nombre de archivo y, a continuación, especifique todas las salidas que generará el tarea. Puedes especificar la configuración de cada salida eligiendo un elemento preestablecido para la salida o especificando cada ajuste de salida de manera individual. Para obtener más información, consulta [Uso de plantillas de tarea](#).

Colas

Puede utilizar colas para administrar los recursos que están disponibles para su cuenta para procesamiento paralelo de las tareas. Para obtener más información, consulta [Trabajar con colas en AWS Elemental MediaConvert](#).

Requisitos previos para empezar a usar MediaConvert

Antes de empezar a usarlo MediaConvert, necesita un Cuenta de AWS, al menos un archivo de entrada almacenado en Amazon S3 o en un servidor HTTP/HTTPS, un bucket de Amazon S3 para los archivos de salida y un rol de IAM con los permisos correctos.

Para obtener información sobre cómo cargar archivos en Amazon S3, consulta [Carga de objetos en la Guía del usuario de Amazon S3](#).

Para obtener información sobre cómo crear un bucket de Amazon S3 para su destino de salida, consulta [Creación de un bucket en la Guía del usuario de Amazon S3](#).

En los siguientes temas se describe cómo inscribirse en un Cuenta de AWS y luego cómo configurar su rol de IAM.

Temas

- [Configuración de permisos de IAM](#)

Configuración de permisos de IAM

Para ejecutar tareas de transcodificación con AWS Elemental MediaConvert, necesita un rol de servicio de IAM que permita el MediaConvert acceso a sus recursos. Los recursos incluyen elementos como los archivos de entrada y las ubicaciones en las que se almacenan los archivos de salida.

Independientemente de cómo cree inicialmente su rol de servicio de IAM, puedes refinar esta función en cualquier momento mediante IAM. Para más información, consulta [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puedes crear su rol de servicio de IAM de una de las siguientes formas:

- En la MediaConvert consola, con algunas restricciones en los permisos que se conceden. Para obtener instrucciones, consulte [Creación del rol de IAM en MediaConvert](#).

Desde la MediaConvert consola, configurando su rol para permitir el MediaConvert acceso solo a algunos de sus buckets de Amazon S3. También puedes elegir si conceder acceso de invocación a tus puntos de conexión de la Puerta de enlace de API.

- En la consola de IAM Para obtener instrucciones, consulte [Crear un rol en IAM](#).

Puedes ejercer un control preciso sobre el acceso exacto al que concede MediaConvert al configurar su rol de IAM en la consola de IAM. También puedes usar IAM a través de AWS Command Line Interface (AWS CLI), una API o un SDK.

Note

Si habilita el cifrado predeterminado de Amazon S3 en sus buckets de Amazon S3 y especifica su propia clave gestionada por AWS Key Management Service, debe conceder permisos adicionales. Para obtener más información, consulte [Concesión de permisos para acceder MediaConvert a buckets de Amazon S3 cifrados](#).

Utilizar el rol predeterminado MediaConvert

Si usa ese nombre `MediaConvert_Default_Role`, la MediaConvert consola lo usará de forma predeterminada cuando cree trabajos en el futuro. Esto ocurre independientemente de cómo se cree el rol de servicio de IAM MediaConvert para usarlo.

Creación del rol de IAM en MediaConvert

Al crear el rol de AWS Identity and Access Management (IAM) MediaConvert con los permisos configurados, puede restringir el MediaConvert acceso solo a buckets específicos de Amazon S3. También puedes elegir si conceder acceso de invocación a tus puntos de conexión de la Amazon API Gateway.

Crear el rol de IAM MediaConvert con los permisos configurados

1. Abra la página [de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. Seleccione Crear tarea.
3. En Configuración del tarea, seleccione Integración de AWS .
4. En la sección Acceso al servicio, para Controlar el rol de servicio, seleccione Crear un nuevo rol de servicio y configurar los permisos.
5. Para el Nombre del nuevo rol, le sugerimos que mantenga el valor predeterminado **MediaConvert_Default_Role**. Cuando lo haga, MediaConvert utilizará esta función de forma predeterminada para sus futuros tareas.

6. Para las Ubicaciones de entrada S3 y las Ubicaciones de salida S3, seleccione Añadir ubicación. Seleccione los buckets de Amazon S3 que usará para la ubicación de entrada o salida.
7. (Opcional) Para la invocación de punto de conexión de Puerta de enlace de API, si utiliza funciones que lo requieran, seleccione permitir.

MediaConvert requiere este acceso para las siguientes características:

- Administración de derechos digitales con SPEKE
- marca de agua no lineal Nielsen

Para permitir el acceso de MediaConvert invocación solo a un punto de conexión específico únicamente, modifique estos permisos en la política de roles después de crearla mediante el servicio AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulta las [Políticas de IAM de edición](#) en la AWS Identity and Access Management Guía del usuario de IAM.

Crear un rol en la consola de IAM

Al trabajar directamente con AWS Identity and Access Management (IAM), puede realizar acciones que no están disponibles en la MediaConvert consola. Puedes hacerlo al crear su rol en IAM o puedes crear su rol en IAM MediaConvert y, a continuación, usar IAM para refinarlo más adelante.

En el siguiente procedimiento, se explica cómo crear un rol con la consola de IAM. Para obtener información sobre cómo acceder a IAM mediante programación, consulta el documento correspondiente en el [conjunto de documentación de IAM](#).

Crear roles de servicio para MediaConvert (consola de IAM)

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, elija Crear rol.
3. En Tipo de entidad de confianza, elija Servicio de AWS.
4. Para el servicio o el caso de uso, elija y MediaConvert, a continuación, elija el caso de MediaConvertuso.
5. Elija Siguiente.

6. Elija el cuadro situado al lado MediaConvert de la política creada en el procedimiento anterior.
7. (Opcional) Configure un [límite de permisos](#). Se trata de una característica avanzada que está disponible para los roles de servicio, pero no para los roles vinculados a servicios.

- a. Abra la sección Configurar límite de permisos y, a continuación, elija Utilizar un límite de permisos para controlar los permisos que puedes tener el rol como máximo.

IAM incluye una lista de las políticas administradas por y de las políticas AWS administradas por el cliente de cada cuenta.

- b. Seleccione la política que desea utilizar para el límite de permisos.
8. Elija Siguiente.
9. Escriba un nombre o sufijo de nombre para el rol, que pueda ayudarle a identificar su finalidad.

 Important

Cuando asigne un nombre a un rol, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los nombres de rol deben ser únicos dentro de su Cuenta de AWS, y no se pueden hacer únicos mediante mayúsculas y minúsculas.

Por ejemplo, no puedes crear roles denominados tanto **PRODRROLE** como **prodrole**. Cuando se utiliza un nombre de rol en una política o como parte de un ARN, el nombre de rol distingue entre mayúsculas y minúsculas, sin embargo, cuando un nombre de rol les aparece a los clientes en la consola, como por ejemplo durante el proceso de inicio de sesión, el nombre de rol no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- Dado que otras entidades podrían hacer referencia al rol, no es posible editar el nombre del rol una vez creado.

10. (Opcional) En Descripción, ingrese una descripción para el rol.
11. (Opcional) Para editar los casos de uso y los permisos de la función, en las secciones Paso 1: Seleccionar entidades confiables o en Paso 2: Agregar permisos, elija Editar.
12. (Opcional) Para ayudar a identificar, organizar o buscar el rol, agregue etiquetas como pares clave-valor. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas en IAM, consulte [Etiquetas para obtener AWS Identity and Access Management recursos](#) en la Guía del usuario de IAM.
13. Revise el rol y, a continuación, elija Crear rol.

 Note

En nombre del nuevo rol, sugerimos que ingrese **MediaConvert_Default_Role**. Cuando lo haga, MediaConvert utilizará esta función de forma predeterminada para sus futuros tareas.

Concesión de permisos para acceder MediaConvert a buckets de Amazon S3 cifrados

Cuando [habilita el cifrado predeterminado de Amazon S3](#), Amazon S3 cifra automáticamente sus objetos a medida que los carga. Opcionalmente, puedes optar por utilizar AWS Key Management Service (AWS KMS) para administrar la clave. Esto se denomina cifrado SSE-KMS.

Si habilita el cifrado predeterminado SSE-KMS en los buckets que contienen sus archivos de AWS Elemental MediaConvert entrada o salida, debe [agregar políticas en línea a su rol de servicio de IAM](#). Si no agrega políticas en línea, no MediaConvert podrá leer sus archivos de entrada ni escribir sus archivos de salida.

Otorgue estos permisos en los siguientes casos de uso:

- Si el bucket de entrada tiene cifrado predeterminado SSE-KMS, conceda `kms:Decrypt`.
- Si el bucket de salida tiene cifrado predeterminado SSE-KMS, conceda `kms:GenerateDataKey`.

La siguiente política de ejemplo concede ambos permisos.

Ejemplo de política en línea con `kms:Decrypt` y `kms:GenerateDataKey`

Esta política concede permisos tanto para `kms:Decrypt` como para `kms:GenerateDataKey`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ]
    }
  ],
}
```

```
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike":
{
      "kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com"
    }
  }
]
```

Empezar con MediaConvert

MediaConvert toma un archivo de entrada y lo convierte en uno o más archivos de salida, según las instrucciones y la configuración de transcodificación que usted proporcione.

Para empezar a utilizar la MediaConvert consola, en este tutorial se muestra cómo crear un trabajo para transcodificar archivos multimedia. Para acceder MediaConvert mediante programación, consulta los siguientes temas en la referencia de la API:

- Si está utilizando una de las AWS SDKs, consulte [Primeros pasos con SDKs](#).
- Si utilizas la MediaConvert API directamente, consulta [Cómo empezar a utilizar la API](#).

Note

Si no está familiarizado con MediaConvert aspectos básicos como los trabajos, las colas, los ajustes preestablecidos y las plantillas de trabajos, lea. [¿Qué es AWS Elemental MediaConvert?](#)

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Creación de un tarea](#)

Requisitos previos

Siga los pasos del [Requisitos previos para empezar a usar MediaConvert](#) capítulo para poder acceder a los archivos de entrada y MediaConvert disponer de los permisos necesarios para ejecutar su trabajo.

Comienza por anotar la ubicación de los archivos de entrada. Será un URI como s3://amzn-s3-demo-bucket/input.mp4 o un URL como https://example.amazon.com/input.mp4. A continuación, anota la ubicación del destino de Amazon S3 para los archivos de salida. Utilizarás esta información de entrada y salida cuando cree tu tarea.

Para obtener más información sobre los formatos de entrada y salida MediaConvert compatibles, consulte [Entradas y salidas admitidas](#).

Creación de un tarea

Una tarea se encarga de transcodificar un archivo multimedia o más. Al crear un tarea, se especifican los archivos y ajustes de entrada, los archivos y ajustes de salida, y cualquier otro ajuste de tarea relacionado.

MediaConvert obtiene la entrada de la ubicación Amazon S3, HTTP o HTTPS que especifique. A continuación, MediaConvert transcodifica y escribe en la ubicación de salida que especifique en la configuración del grupo de salida del trabajo.

Para crear una tarea

1. Vaya a la página [de trabajos](#) de la MediaConvert consola.
2. Seleccione Crear tarea.
3. En la página Crear tarea, especifica la configuración del tarea. Incluya al menos un archivo de entrada y al menos un grupo de salida. Para obtener información detallada, consulta [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).

Nota: Asegúrese de seleccionar lo mismo Región de AWS para su trabajo y su almacenamiento de archivos.

4. Especifique el rol de IAM que crea como parte del proceso [Configuración de permisos de IAM](#) anterior en Configuración de tareas, AWS integración.
5. Seleccione Crear.

Para obtener información sobre el seguimiento del estado del tarea, consulta [Uso EventBridge con AWS Elemental MediaConvert](#).

Para obtener información acerca de los nombres y las rutas de los archivos para las salidas del tarea, consulta [Rutas y nombres de archivo de salida](#).

6. Opcionalmente, si no quieres conservar los archivos transcodificados que genera durante este tutorial, elimínalos de Amazon S3 para evitar incurrir en costos de almacenamiento. Para obtener más información, consulta la Guía para el Usuario de Amazon S3 sobre [Borrar objetos](#).

Entradas y salidas admitidas

En este capítulo se proporcionan tablas de referencia e información detallada sobre los formatos de entrada y salida AWS Elemental MediaConvert compatibles. Cubre los contenedores de entrada y salida, los códecs y los subtítulos compatibles.

Para obtener información sobre un contenedor o códec específico, busque [Tablas de referencia de códecs y contenedores admitidos](#).

Temas

- [Formatos de entrada compatibles](#)
- [Formatos de salida compatibles:](#)
- [Tablas de referencia de códecs y contenedores admitidos](#)
- [Tablas de referencia con subtítulos](#)

Formatos de entrada compatibles

Esta página proporciona una tabla de referencia detallada en la que se enumeran todos los contenedores de entrada y sus códecs de vídeo y audio correspondientes compatibles AWS Elemental MediaConvert con ellos.

Algunos contenedores y códecs tienen restricciones adicionales. Para obtener más información sobre el contenedor de vídeo, el códec de vídeo o el códec de audio, elija su enlace en la siguiente tabla de referencia o consulta [Tablas de referencia de códecs y contenedores admitidos](#).

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
3G2 , 3GP	AVC (H.264)	AAC
	H.263	AMR-NB
	MPEG-4 Parte 2	AMR-WB
ASF , WMV (formato de sistemas avanzados)	VC-1	WMA
		WMA2

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
		WMA Pro
AVI (Entrelazado de audio y vídeo)	Canopus HQ DivX/XviD DV/DVCPRO MJPEG Sin comprimir	Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby E MP3 MPEG Audio PCM
F4V , FLV (MPEG-4 Flash)	AVC (H.264) H.263	AAC
GIF	GIF	No aplicable
HLS (Streaming en directo por HTTP de Apple) Con segmentos MPEG-TS	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
IMF (formato maestro interoperable)	Apple ProRes JPEG 2000 (J2K)	PCM

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
Matroska	AVC (H.264) MPEG-2 MPEG-4 Parte 2 VC-1	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Opus WMA WMA2 PCM FLAC

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
MOV (Apple QuickTime)	Apple ProRes	AAC
	AVC (H.264)	MP3
	AVC-Intra	PCM
	DivX/XviD	
	DV/DVCPRO	
	H.261	
	H.262	
	H.263	
	HEVC (H.265)	
	JPEG 2000 (J2K)	
	MJPEG	
	MPEG-2	
	MPEG-4 Parte 2	
	QuickTime Animación (RLE)	
	Sin comprimir	

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
MP4 (MPEG-4)	AV1 AVC (H.264) AVC-Intra DivX/XviD H.261 H.262 H.263 HEVC (H.265) JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 MPEG-4 Parte 2 VC-1 VP9 Sin comprimir	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC PCM WMA WMA2
MPEG-1 (flujo de sistema) MPEG-1)	MPEG-1 MPEG-2	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG Audio PCM

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
MPEG-PS (flujo de programa MPEG)	MPEG-2	MPEG Audio
MPEG-TS (flujo de transporte MPEG-2)	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2 VC-1	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby E MPEG Audio PCM WMA WMA2

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
MXF (formato de intercambio de materiales)	Apple ProRes AVC (H.264) AVC-Intra DV/DVCPRO DV25 DV50 DVCPRO HD JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 Panasonic P2 Sony XDCAM Sony XDCAM MPEG-4 Proxy VC-3 Sin comprimir	AAC AIFF Dolby E MPEG Audio PCM
WebM	VP8 VP9	Opus Vorbis
Sin contenedor	AVC (H.264) DV/DVCPRO HEVC (H.265) MPEG-1 MPEG-2	FLAC GSM PCM

Requisitos de entrada de HLS

Cuando especifica un HLS paquete como entrada para su MediaConvert tarea, debe especificar la URL correcta del archivo de entrada y asegurarse de que el paquete HLS cumple con los requisitos que se indican en esta página.

Puede especificar una lista de reproducción multivariante o variante. Cuando el manifiesto es un manifiesto principal que enumera varios manifiestos secundarios, MediaConvert utiliza la lista de reproducción variante con el ancho de banda más alto como fuente de entrada.

Requisitos de entrada de HLS

Su entrada HLS debe cumplir los siguientes requisitos:

Requisito de entrada	Detalles
Contenedor de vídeo	MediaConvert admite archivos MPEG-2 flujo de transporte (MPEG-2 flujo de transporte) para segmentos multimedia HLS de entrada.
Manifiesto de HLS EXT-X-VERSION	MediaConvert admite EXT-X-VERSION valores de 4 o menos en los manifiestos HLS de entrada.
Manifiesto de HLS EXT-X-ENDLIST	Incluya EXT-X-ENDLIST o EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD en su manifiesto de entrada. Los archivos de manifiesto no deben cambiar tras enviar la tarea.
Manifiesto de HLS EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD	Incluya EXT-X-ENDLIST o EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD en su manifiesto de entrada. Los archivos de manifiesto no deben cambiar tras enviar la tarea.

Manifiesto de HLS EXT-X-BYTERANGE	Si está presente, el inicio del primer subrango debe ser 0 y los siguientes segmentos del subrango deben continuar con el anterior.
Manifiesto de HLS EXT-X-KEY	Si está presente, EXT-X-KEY: METHOD debe configurarse en NONE. MediaConvert no admite entradas cifradas HLS.
Etiquetas ignoradas del Manifiesto de HLS	MediaConvert ignora las siguientes etiquetas: • EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME • EXT-X-DATERANGE • EXT-X-I-FRAMES-ONLY • EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF • EXT-X-SESSION-DATA • EXT-X-SESSION-KEY • EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS • EXT-X-START
Discontinuidades	Si la entrada tiene discontinuidades, estas deben comenzar al principio de un segmento. MediaConvert no admite las discontinuidades de entrada en el subrango de un segmento.
Requisitos de transcodificación acelerada	La duración EXTINF debe especificarse mediante un punto flotante decimal, con la precisión suficiente para evitar errores perceptibles al acumular las duraciones de los segmentos.

MediaConvert características compatibles con las entradas HLS

Con las entradas HLS, puedes utilizar las siguientes funciones de entrada:

- Recorte de entrada
- Costura de entrada
- Inserción de imagen
- Selectores de subtítulos de entrada integrados

Restricciones de la característica de entrada HLS

Cuando su entrada es un paquete HLS, su tarea está restringido de las siguientes maneras:

- Su paquete de entrada debe cumplir con los requisitos enumerados en [Requisitos de entrada de HLS](#).
- Los segmentos de entrada no se pueden cifrar con DRM. Por ejemplo, sus entradas no se pueden cifrar con Apple FairPlay DRM.
- Solo puedes usar subtítulos de entrada incrustados.

Requisitos de reproducción de audio HLS alternativos

Con los grupos de representación HLS, puede utilizar los ajustes del selector de audio para indicar qué versión de audio alternativa desea MediaConvert utilizar. Para poder seleccionarse, las copias de audio alternativas deben cumplir los siguientes requisitos:

- Las copias deben incluirse en las EXT-X-MEDIA etiquetas de la lista de entrada con múltiples variantes.
- Las etiquetas EXT-X-MEDIA deben contener una combinación única de valores de ID de GRUPO, NOMBRE e IDIOMA.
- El audio debe estar en uno de los siguientes códecs de audio compatibles: AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3) o MP3.
- La lista de reproducción variante de la versión de audio alternativa debe incluirse en la lista de reproducción multivariante que utilizó para la URL del archivo de entrada () FileInput

Al especificar los ajustes del selector de audio para identificar una reproducción de audio alternativa, el selector de audio busca una EXT-X-MEDIA etiqueta coincidente en la lista de reproducción con varias variantes.

Puedes utilizar uno o más ajustes de selección a la vez. Por ejemplo, con las siguientes EXT-X-MEDIA etiquetas, puedes identificar la reproducción de audio por el nombre (RenditionName) o el idioma () o el idioma () o el idioma (RenditionLangageCode) o el idioma () o ambos son valores exclusivos de las etiquetas.

```
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO, GROUP-
```

```
ID="audio", CHANNELS="2", NAME="English", LANGUAGE="eng", DEFAULT=YES, AUTOSELECT=YES
```

```
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO, GROUP-
```

```
ID="audio", CHANNELS="2", NAME="Japanese", LANGUAGE="jpn", DEFAULT=NO, AUTOSELECT=NO,
```

Sin embargo, dado que el ID (RenditionGroupID) del grupo es el mismo para ambas etiquetas, no puedes usarlo solo para identificar una copia de audio. Debe utilizar el ID de grupo junto con otro valor de la EXT-X-MEDIA etiqueta para identificar la copia de audio que desea MediaConvert utilizar.

Si no especifica los ajustes del selector de audio, el selector de audio busca el audio mezclado en los segmentos de vídeo. Si los segmentos de vídeo no contienen audio, el selector de audio utiliza la primera reproducción de audio alternativa del manifiesto principal de entrada.

Requisitos de entrada de HTTP

Cuando el origen del archivo de entrada es HTTP(S), especifica la URL en lugar de una ruta de Amazon S3. Los requisitos para utilizar HTTP(S) para la entrada son los siguientes:

- Todos los archivos de entrada deben poderse leer públicamente.
- El servidor HTTP(S) no debe requerir autenticación.
- El servidor HTTP (S) debe aceptar solicitudes HEAD y GET de rango.
- La dirección URL que especifique no puedes incluir parámetros.

Si su entrada HTTP (S) utiliza la redirección, debe seguir estas restricciones:

- Solo puedes redireccionar una vez desde la URL que indique como entrada. No puedes redirigir a una URL que, a su vez, contenga una redirección.
- El código de respuesta de estado HTTP(S) del servidor inicial debe ser 301 o 302.

- La respuesta HTTP (S) del servidor inicial debe usar sus Location encabezados para proporcionar la URL a la que se redirige MediaConvert .

Formatos de entrada de flujo de tarea de solo audio compatibles

Al crear salidas de solo audio, MediaConvert admite entradas de solo audio con los siguientes contenedores y códecs.

Algunos contenedores y códecs tienen restricciones adicionales. Para obtener más información sobre el contenedor de audio o el códec de audio, elija su enlace en la siguiente tabla de referencia. O consulte [Tablas de referencia de códecs y contenedores admitidos](#).

Contenedor	Códecs de audio compatibles
ASF , WMA , WMV (formato de sistemas avanzados)	WMA WMA2 WMA Pro
FLAC (códec de audio sin pérdidas gratuito)	FLAC
Matroska	FLAC Opus
QuickTimeMOV (Apple)	PCM
MP3 (MPEG-1 capa 3)	MP3
MP4 (MPEG-4)	AAC FLAC
MPEG-TS (flujo de transporte MPEG-2)	MPEG-2 PCM
OGG , OGA	FLAC Opus

Contenedor	Códecs de audio compatibles
	Vorbis
WAV	GSM
	PCM
Sin contenedor	AAC
	Dolby Digital () AC3
	Dolby Digital Plus () EAC3
	FLAC
	GSM
	PCM

Formatos de salida compatibles:

MediaConvert admite las siguientes combinaciones de contenedores de salida y códecs.

Para las salidas del contenedor de salida que solo contienen audio, MediaConvert admite un conjunto diferente de contenedores y códecs. Para obtener más información, consulte [Formatos de salida de flujo de tarea de solo audio compatibles](#).

Algunos contenedores y códecs tienen restricciones adicionales. Para obtener más información sobre el contenedor de vídeo, el códec de vídeo o el códec de audio, elija su enlace en la siguiente tabla de referencia. O consulte [Tablas de referencia de códecs y contenedores admitidos](#).

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
CMAF DASH (Formato común de aplicaciones multimedia)	AV1	AAC
	AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
	HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
	VP9	
CMAF HLS (Formato común de aplicaciones multimedia)	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP9	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
DASH (transmisión dinámica adaptativa a través de HTTP)	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP8 VP9	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
F4V (MPEG-4 Flash)	AVC (H.264) MPEG-2	AAC
HLS (Streaming en directo por HTTP de Apple)	AVC (H.264) HEVC (H.265)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MOV (Apple QuickTime)	AVC (H.264) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 WAV
	Apple ProRes	AIFF

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
MP4 (MPEG-4)	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MPEG-TS (flujo de transporte MPEG-2)	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2 PCM/WAV
MSS (Microsoft Smooth Streaming)	AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MXF (formato de intercambio de materiales)	AVC (H.264) AVC-Intra MPEG-2 VC-3 XAVC	PCM/WAV
WebM	VP8 VP9	Opus Vorbis
Y4M	Sin comprimir	No compatible

Contenedor	Códecs de vídeo compatibles	Códecs de audio compatibles
Sin contenedor	AVC-Intra AVC (H.264) GIF HEVC (H.265) MPEG-2 VC-3 XAVC	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 PCM/WAV

Resoluciones de salida máximas admitidas

La siguiente tabla muestra la resolución de salida máxima AWS Elemental MediaConvert admitidas con cada códec de salida.

Códec	Resolución máxima (píxeles)
AV1	4096x2160
AVC-Intra	1920x1080 o 1080x1920
AVC (H.264)	4096 x 2160 o 2160 x 4096
GIF	3840x3840
HEVC (H.265)	8192 x 4320 o 4320 x 8192
MPEG-2	1920 x 1152
Apple ProRes	4096 x 4096
VC-3	1920x1080 o 1080x1920
VP8, VP9	4096 x 2160 o 2160 x 4096

Códec	Resolución máxima (píxeles)
XAVC	4096x2160

Requisitos de salida 8K

Cuando su MediaConvert trabajo tiene salidas con resoluciones de 8k (8192 x 4320), se aplican las siguientes limitaciones:

- No puedes crear salidas Dolby Vision.
- Debe enviar su tarea a una cola bajo demanda. Las colas reservadas no pueden ejecutar tareas de 8k.

Creación de salidas MXF

MXF es un formato contenedor de salida que transporta contenido de vídeo para editarlo, archivarlo e intercambiarlo. El formato MXF se rige por un conjunto de especificaciones, algunas de las cuales definen los perfiles MXF, también denominados shims. Estos perfiles MXF establecen restricciones en los ajustes de codificación, incluidos el códec de vídeo, la resolución y la velocidad de bits.

Para asegurarse de que sus salidas cumplen estas especificaciones, puede utilizar la selección MediaConvert automática de perfiles. Al hacerlo, codifica MediaConvert automáticamente el perfil correcto en función de los valores que elija para el códec, la resolución y la velocidad de bits. Para obtener más información, consulte [Trabajo con perfiles MXF predeterminados](#).

También puedes elegir de forma explícita su perfil MXF. Al hacerlo en la MediaConvert consola, se rellena MediaConvert automáticamente la lista desplegable del códec de vídeo con solo los códecs válidos. Cuando no utilice la selección automática de perfiles, consulta las especificaciones pertinentes para conocer las restricciones de resolución y velocidad de bits.

Note

Al especificar manualmente el perfil MXF, debe configurar la salida de forma que sea compatible con esa especificación. Puedes enviar tareas con perfiles MXF y ajustes de codificación incompatibles, pero esas tareas fallarán.

Temas

- [Lista de códecs compatibles con cada perfil MXF](#)
- [Ajustes de tarea para crear una salida MXF](#)
- [Trabajo con perfiles MXF predeterminados](#)
- [Requisitos de salida MXF](#)
- [Requisitos de salida de XDCAM RDD9](#)
- [Requisitos de configuración de audio para diferentes perfiles MXF](#)

Lista de códecs compatibles con cada perfil MXF

En esta tabla se muestran los códecs AWS Elemental MediaConvert compatibles con cada perfil MXF.

Perfil MXF	Códecs de vídeo compatibles
Genérico OP1a	VC-3 (SD, HD) AVC Intra (SD, HD) AVC (H.264) (SD, HD, 4K) MPEG-2 (todas las resoluciones)
D10 (SMPTE-386)	MPEG-2 (SD)
Sony XDCAM	MPEG-2 (HD)
Sony XAVC () RDD32	XAVC (HD, 4K)
XDCAM RDD9	MPEG-2 (HD)

Ajustes de tarea para crear una salida MXF

Para configurar una tarea con una salida MXF, cree la salida en el grupo de salidas del grupo de archivos y especifique MXF como contenedor de la salida. A continuación, especifique MXF como contenedor de la salida.

Para configurar el tarea de transcodificación con una salida MXF (consola)

1. Configure las entradas y salidas de su tarea como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#). Coloque la salida MXF en el grupo de salidas del grupo de archivos.
2. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija su salida.
3. En la sección Configuración de salida, en Contenedor, elija Contenedor MXF.
4. Si lo desea, especifique los valores de la configuración en la configuración del contenedor MXF:
 - Perfil MXF: para especificar manualmente su perfil MXF, selecciónelo de la lista. Si mantiene el valor predeterminado, Automático, MediaConvert elige tu perfil MXF en función del códec de vídeo y de la resolución. Para obtener más información, consulte [Trabajo con perfiles MXF predeterminados](#).
 - Copiar AFD a MXF: ignore este ajuste a menos que tenga configurada la señalización AFD en la transmisión de vídeo de salida. Si es así, y desea que esa información aparezca tanto en la transmisión de vídeo como en el contenedor MXF, seleccione Copiar de la transmisión de vídeo. Si desea que la señalización AFD solo esté en la transmisión de vídeo, mantenga el valor predeterminado No copiar.
5. En la sección Ajustes de codificación, elija un códec de vídeo.

Las opciones disponibles en esta lista dependen de lo que elija para el perfil MXF en el paso anterior de este procedimiento:

- Si mantiene el valor predeterminado, Auto, para el perfil MXF, puedes elegir cualquier códec de vídeo que sea compatible con su contenedor de salida.
 - Si elige un perfil específico para el perfil MXF, sus opciones de códec de vídeo incluyen solo los códecs que son válidos con ese perfil.
6. Si lo desea, especifique la resolución de vídeo de salida como Resolución (an x al). Esta es la otra configuración que se MediaConvert utiliza para determinar automáticamente el perfil MXF.

Si no especifica valores para la resolución (an x al), la resolución de salida es la misma que la resolución de entrada.
 7. Especifique el resto de los ajustes de codificación como de costumbre. Para obtener más información sobre cada configuración, elija el enlace Información junto a la etiqueta de configuración.

Para configurar su tarea de transcodificación con una salida MXF (API, CLI o SDK)

Si usa la API, la CLI o un SDK, especifique la configuración correspondiente en la especificación de tarea en JSON y, a continuación, envíela mediante programación junto con su tarea. Para obtener más información sobre cómo enviar su trabajo mediante programación, consulte uno de los temas introductorios de la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API:

- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert utilizar la AWS SDKs o la AWS CLI](#)
- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la API](#)
- Utilice la MediaConvert consola para generar la especificación de su trabajo en JSON. Recomendamos este enfoque, ya que la consola funciona como un validador interactivo del esquema de MediaConvert trabajo. Siga estos pasos para generar la especificación de su tarea en JSON mediante la consola:
 - a. Sigue el procedimiento anterior de la consola.
 - b. En el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración del tarea, elija Mostrar JSON del tarea.

Encontrarás información adicional, incluida la ubicación de cada configuración en la estructura de configuración del trabajo, en la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API. Los enlaces de esta lista ofrecen información sobre la configuración de ese documento:

Configuración de salida

- Contenedor ([container](#))
- Perfil MXF (mxfSettings, [profile](#))

Para la selección automática de perfiles, omita esta configuración en la especificación de tarea de JSON.

- Copiar AFD a MXF (mxfSettings, [afdSignaling](#))

Configuración de codificación

- Códec de vídeo ([codec](#))

Esta configuración es un elemento secundario de outputs, videoDescription, codecSettings.

- Resolución, an ([width](#))

Esta configuración es un elemento secundario de outputs, videoDescription.

- Resolución, al ([height](#))

Esta configuración es un elemento secundario de outputs, videoDescription.

En la MediaConvert consola, Auto es el valor predeterminado para el perfil MXF. Cuando configure su tarea editando directamente su especificación de tarea en JSON, para la selección automática del perfil, no lo incluya `profile` debajo de `MxfSettings`.

Trabajo con perfiles MXF predeterminados

Si elige MXF como contenedor de vídeo de salida y mantiene el perfil MXF fuera de la configuración de su trabajo, selecciona MediaConvert automáticamente su perfil MXF por usted y crea la salida en consecuencia. La forma en MediaConvert que se selecciona el perfil MXF depende del códec de vídeo de salida.

Note

MediaConvert admite más perfiles MXF mediante la selección automática de perfiles que con la selección manual.

AVC (H.264), AVC Intra y VC-3

Para AVC (H.264), AVC Intra y VC-3, MediaConvert selecciona el perfil genérico sin tener en cuenta los ajustes de codificación de salida. OP1a

XAVC

En el caso de XAVC, MediaConvert selecciona el perfil XAVC sin tener en cuenta los ajustes de codificación de salida.

MPEG-2

Para MPEG-2, MediaConvert elige SMPTE-386 D10 cuando las características de codificación de salida se ajusten a la especificación D10. De lo contrario, selecciona el perfil XDCAM. MediaConvert RDD9 La siguiente tabla detalla los ajustes de codificación relevantes y los valores que debe configurar para seleccionar MediaConvert automáticamente el perfil D10.

Note

Para la resolución de salida y la velocidad de fotogramas, puedes especificar un valor permitido de forma explícita con los ajustes Resolución y Velocidad de fotogramas, o puedes elegir el valor Seguir la fuente y utilizar una entrada que tenga un valor permitido.

Opción	Valores permitidos para el perfil D10
Combinación de: Resolución (an x al), velocidad de fotogramas, modo de entrelazado	Combinaciones permitidas: • 720x512, 29,97, entrelazado • 720x486, 29,97, entrelazado • 720x486, 29,97, entrelazado • 720x608, 25, entrelazado • 720x576, 25, entrelazado
Tamaño del grupo de imágenes	1 fotograma
Perfil, para su códec de vídeo	4:2:2
Sintaxis Esta configuración está visible en la MediaConvert consola cuando elige MXF como contenedor, MPEG-2 para el códec de vídeo y 4:2:2 para el perfil de códec.	D10
Número de pistas de audio Cada pista de salida se representa en la MediaConvert consola como una pestaña de audio y en la especificación de trabajo de JSON como un elemento secundario directo de ella. AudioDescriptions	• 0 (sin audio) • 1
Tipo de subtítulos	• Forzado • Incrustado

Opción	Valores permitidos para el perfil D10
Esto se especifica en la MediaConvert consola con la configuración Tipo de destino.	

Este extracto de una especificación de tarea en JSON muestra la misma configuración que si se enviara mediante programación:

```
{
  "height": 512,
  "width": 720,
  "codecSettings": {
    "codec": "MPEG2",
    "mpeg2Settings": {
      "bitrate": 30000000,
      "syntax": "D_10",
      "framerateDenominator": 1001,
      "framerateControl": "SPECIFIED",
      "framerateNumerator": 30000,
      "numberBFramesBetweenReferenceFrames": 0,
      "gopSize": 1.0,
      "gopSizeUnits": "FRAMES",
      "codecLevel": "MAIN",
      "codecProfile": "PROFILE_422",
      "rateControlMode": "CBR",
      "interlaceMode": "TOP_FIELD"
    }
  }
}
```

Requisitos de salida MXF

MediaConvert restringe los trabajos de MXF de las siguientes maneras:

- Puedes colocar las salidas MXF únicamente en un grupo de salidas de un grupo de archivos.
- Debe elegir un códec de vídeo que sea compatible con su perfil MXF. En la siguiente tabla, se detallan los códecs compatibles con cada perfil. Para obtener más información, consulta [Lista de códecs compatibles con cada perfil MXF](#).
- Debe configurar las pistas de audio de salida de acuerdo con los requisitos del perfil MXF. Esto se aplica tanto si especifica el perfil como si lo selecciona MediaConvert automáticamente. Para

obtener más información, consulte [Requisitos de configuración de audio para diferentes perfiles MXF](#).

Requisitos de salida de XDCAM RDD9

MediaConvert admite las siguientes combinaciones de ajustes de codificación cuando el perfil MXF de salida es XDCAM. RDD9

En esta tabla, lea las filas para encontrar la resolución que desee. A continuación, siga leyendo para encontrar una combinación válida de velocidad de bits, velocidad de fotogramas, modo de entrelazado, tamaño del grupo de imágenes y perfil de códec.

Resolución	Velocidad de bits	Velocidad de fotogramas	Modo de entrelazado	Tamaño del grupo de imágenes	Perfil de códec
1280x720	25 M	23.976	Progresivo	12	Principal (HD420)
	35 M	50			
	50 M	59,94			
1280x720	50 M	23.976	Progresivo	12	HD422
		25			
		50			
		59,94			
1280x720	50 M	29.97	Progresivo	15	HD422
1440x1080	17,5 M	23.976	Progresivo	12	Principal (0) HD42
	25 M	25			
	35 M				
1440x1080	17,5 M	29.97	Progresivo	15	Principal (HD420)
	25 M				

Resolución	Velocidad de bits	Velocidad de fotogramas	Modo de entrelazado	Tamaño del grupo de imágenes	Perfil de códec
	35 M				
1440x1080	17,5 M	25	Entrelazado	12	Principal (HD420)
	25 M				
	35 M				
1440x1080	17,5 M	29.97	Entrelazado	15	Principal (HD420)
	25 M				
	35 M				
1920x1080	50 M	23.976	Progresivo	12	HD422
		25			
1920x1080	50 M	29,97	Progresivo	15	HD422
1920x1080	50 M	25	Entrelazado	12	HD422
1920x1080	50 M	29.97	Entrelazado	15	HD422

Para obtener información adicional sobre RDD9 los requisitos del MXF, consulte la especificación de interoperabilidad del MXF SMPTE RDD 9:2013,

Requisitos de configuración de audio para diferentes perfiles MXF

En esta tabla se muestran los requisitos para configurar las pistas de audio de salida en su AWS Elemental MediaConvert trabajo. Los requisitos son diferentes para cada perfil MXF que elija.

Note

Si no incluye ninguna pista de audio en la salida, debe asegurarse de que no haya ningún audio en la configuración de su tarea.

- En la especificación de tarea de JSON, esto significa eliminar el objeto AudioDescriptions por completo.
- En la MediaConvert consola, esto significa que debe eliminar la pestaña Audio 1 que se MediaConvert inserta automáticamente de forma predeterminada. Para eliminarla, selecciónela y, a continuación, elija Eliminar audio en la esquina superior derecha de la sección de Ajustes de codificación.

Perfil MXF	Requisitos de salida de audio
Genérico OP1a	Códec de audio: WAV sin comprimir
Sony XAVC () RDD32	Códec de audio: WAV sin comprimir Número de canales por pista 1 Número de pistas por salida: cualquier número par comprendido entre 2 y 16 Profundidad de bits: 24 bits Frecuencia de muestreo: 48 kHz
Sony XDCAM	Códec de audio: WAV sin comprimir Número de canales por pista: 1 Número de pistas por salida: cualquier número par comprendido entre 2 y 16, sin ningún audio Profundidad de bits: 16 bits o 24 bits; debe elegir el mismo valor para todas las pistas de audio de la salida Frecuencia de muestreo: 48 kHz
XDCAM RDD9	Códec de audio: WAV sin comprimir Número de canales por pista: 1

Perfil MXF	Requisitos de salida de audio
	Número de pistas por salida: 2, 4 u 8
	Profundidad de bits: 16 bits o 24 bits; debe elegir el mismo valor para todas las pistas de audio de la salida
	Frecuencia de muestreo: 48 kHz
D10 (SMPTE-386)	Códec de audio: WAV sin comprimir
	Número de canales por pista: 4 u 8
	Número de pistas por salida: 1 o ningún audio
	Profundidad de bits: 16 bits o 24 bits; debe elegir el mismo valor para todas las pistas de audio de la salida
	Frecuencia de muestreo: 48 kHz

Transferencia de vídeo

MediaConvert admite la transferencia de vídeo únicamente para entradas AVC e I-frame. Para las entradas AVC, puede crear una salida con cualquier tipo de contenedor no fragmentado. Para las entradas solo con marco en I, puede crear MXF o salidas. QuickTime Utilice la transferencia de vídeo para volver a empaquetar una o más entradas sin necesidad de codificar el vídeo.

Al utilizar la transferencia de vídeo, puedes volver a empaquetar el vídeo de entrada, pero no puedes volver a codificar ni modificar de ningún otro modo la esencia del vídeo.

Uso de la transferencia de vídeo

En las secciones siguientes se describe cómo configurar los ajustes de su tarea mediante la transferencia de vídeo.

MediaConvert consola

Para especificar la transferencia de vídeo mediante la MediaConvert consola:

1. Abra la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. En la página Crear tarea, proporcione las instrucciones de transcodificación y la configuración de la tarea. Para obtener más información, consulta [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
3. Especifique una o varias entradas compatibles. Tenga en cuenta que cada uno de los atributos de codificación de la entrada debe coincidir exactamente, incluidos el códec de vídeo, el tamaño del fotograma, el perfil, la velocidad de fotogramas y el espacio de color.
4. Junto a Grupos de salida, seleccione Añadir.
5. Mantenga el grupo de archivos seleccionado y pulse Seleccionar.
6. En la configuración de salida, elija un contenedor. Nota: Si la entrada tiene un códec de vídeo solo en formato I, debe elegir QuickTimeo MXF.
7. En ajustes de Codificación, en Códec de vídeo, seleccione Transferencia.

API, SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica la transferencia de vídeo para un ProRes flujo de tarea de Apple con dos entradas:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prores.mov"
      },
      {
        "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prores-2.mov"
      }
    ],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {
            "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket/passthrough-output.mov"
          }
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {
```



```

        "CodecSettings": {
            "Codec": "PASSTHROUGH"
        },
        "ContainerSettings": {
            "Container": "MOV",
            "MovSettings": {}
        }
    ]
}

```

Requisitos de configuración del trabajo y compatibilidad con el códec de transferencia de vídeo

En la siguiente tabla se muestran las combinaciones de códec de vídeo de entrada y contenedor de salida que admiten la transferencia de vídeo.

Códec de entrada de vídeo compatible	Contenedor de salida compatible
No se admiten códecs de vídeo de entrada	CMAF DASH (Formato común de aplicaciones multimedia)
No se admiten códecs de vídeo de entrada	CMAF HLS (Formato común de aplicaciones multimedia)
No se admiten códecs de vídeo de entrada	DASH (transmisión dinámica adaptativa a través de HTTP)
No se admiten códecs de vídeo de entrada	F4V (MPEG-4 Flash)
AVC (H.264)	HLS (Streaming en directo por HTTP de Apple)
Apple ProRes	MOV (Apple QuickTime)
AVC (H.264)	
AVC-Intra	

Códec de entrada de vídeo compatible	Contenedor de salida compatible
DV/DVCPRO	
JPEG 2000 (J2K)	
VC-3	
No hay códecs de vídeo de entrada compatibles	MP4 (MPEG-4)
AVC (H.264)	MPEG-TS (flujo de transporte MPEG-2)
No se admiten códecs de vídeo de entrada	MSS (Microsoft Smooth Streaming)
Apple ProRes	MXF (Formato de intercambio de materiales)
AVC-Intra	
DV/DVCPRO	
JPEG 2000 (J2K)	
VC-3	
No hay códecs de vídeo de entrada compatibles	WebM
No se admiten códecs de vídeo de entrada	Y4M
AVC (H.264)	Sin contenedor

Además, los trabajos que cree mediante la transferencia de vídeo tienen los siguientes requisitos.

Entradas

Tenga en cuenta que cada uno de los atributos de codificación de la entrada debe coincidir exactamente, incluidos el códec de vídeo, el tamaño del fotograma, el perfil, la velocidad de fotogramas y el espacio de color.

Clips de entrada

(Opcional) MediaConvert admite el recorte de entrada para códecs de vídeo I-frame únicamente cuando se utiliza la transferencia de vídeo. Incluyen Apple ProRes, AVC-Intra, DV/DVCPRO, JPEG 2000 (J2K) y VC-3.

Contenedor de salida

Cuando cree salidas MXF a partir de entradas de fotogramas I únicamente, MediaConvert admite las siguientes velocidades de fotogramas de entrada: 23,976, 60

Velocidad de fotogramas

Debe mantener la configuración predeterminada, Seguir la fuente. No puede especificar una velocidad de fotogramas de salida diferente a la de entrada.

Códec de audio

(Opcional) MediaConvert admite la codificación de audio cuando se utiliza la transferencia de vídeo.

Transferencia de Dolby Digital

(Opcional) MediaConvert admite la Dolby Digitaltransferencia cuando se utiliza la transferencia de vídeo.

Si especifica varias entradas, cada una de las transmisiones Dolby Digital de su entrada debe tener atributos de codificación idénticos.

Títulos

(Opcional) MediaConvert admite los formatos asociados cuando se utiliza la transferencia de vídeo.

Tablas de referencia de salida AAC

En este tema se describe la compatibilidad con los códecs de audio AAC y se enumeran las combinaciones admitidas de modo de codificación, perfil, velocidad de muestreo y velocidad de bits.

En esta sección se explica cómo configurar las cuatro propiedades siguientes del códec de audio AAC:

- Perfil

- Modo de codificación
- Velocidad de muestreo
- Velocidad de bits

Los ajustes que elija para el Perfil, el Modo de codificación, la Velocidad de muestreo y la Velocidad de bits están limitados por el códec AAC. El siguiente procedimiento muestra cómo realizar una combinación de opciones de configuración compatible.

Selección de la configuración del códec de audio AAC

1. Seleccione Perfil.
2. Seleccione un Modo de codificación que sea válido con ese perfil. El Modo de codificación determina el número de canales de audio y los metadatos del diseño de los canales de audio.
3. Seleccione una Velocidad de muestreo que sea válida para esa combinación de perfil y modo de codificación.
4. Seleccione una Velocidad de bits que se encuentre dentro del rango compatible con esa velocidad de muestreo.

Modo de control de velocidad de bits de CBR

AWS Elemental MediaConvert admite las siguientes combinaciones de ajustes de AAC cuando el modo de control de velocidad de bits de salida es CBR.

Para usar esta tabla, elija un perfil de la columna Perfil. A continuación, siga leyendo para encontrar una combinación válida de Modo de codificación, Velocidad de muestreo y Velocidad de bits:

Perfil	Modo(s) de codificación	Velocidad(es) de muestreo (Hz)	Velocidad(es) de bits (bit/s)
LC	1.0	8000, 12000	8000, 10000, 12000, 14000
LC	1.0	16 000	8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000
LC	1.0	22050, 24000	24000, 28000

Perfil	Modo(s) de codificación	Velocidad(es) de muestreo (Hz)	Velocidad(es) de bits (bit/s)
LC	1.0	32000	32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000
LC	1.0	44100	56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000
LC	1.0	48000	56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000
LC	1.0	88200	288000
LC	1.0	96000	128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000
LC	2.0	8000, 12000	16000, 20000
LC	2.0	16 000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000
LC	2.0	22050, 24000	32000
LC	2.0	32000	40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000

Perfil	Modo(s) de codificación	Velocidad(es) de muestreo (Hz)	Velocidad(es) de bits (bit/s)
LC	2.0	44100	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000
LC	2.0	48000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000
LC	2.0	88200	576000
LC	2.0	96000	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000
LC	5.1	32000	160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000
LC	5.1	44100	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000

Perfil	Modo(s) de codificación	Velocidad(es) de muestreo (Hz)	Velocidad(es) de bits (bit/s)
LC	5.1	48000	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000
LC	5.1	96000	640000, 768000
HEV1	1.0	22050, 24000	8000, 10000
HEV1	1.0	32000	12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV1	1.0	44100, 48000	20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV1	2.0	32000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000
HEV1	2.0	44100	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000
HEV1	2.0	48000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000

Perfil	Modo(s) de codificación	Velocidad(es) de muestreo (Hz)	Velocidad(es) de bits (bit/s)
HEV1	2.0	96000	96000, 112000, 128000
HEV1	5.1	32000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000
HEV1	5.1	44100	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000
HEV1	5.1	48000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000
HEV1	5.1	96000	256000, 288000, 320000
HEV2	2.0	22050, 24000	8000, 10000
HEV2	2.0	32000	12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV2	2.0	44100, 48000	20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000

Modo de control de velocidad de bits de VBR

Cuando el Modo de control de velocidad de bits de salida es VBR, AWS Elemental MediaConvert crea salidas AAC con las siguientes velocidades de bits aproximadas:

Perfil	Modo(s) de codificación	Calidad de velocidad de bits	Velocidad de bits aproximada por canal (bits/s)
LC	1.0	Bajo	52.000
LC	2,0, 5,1	Bajo	48000
LC	1.0	Medio bajo	68000
LC	2,0, 5,1	Medio bajo	64 000
LC	1.0	Medio alto	100000
LC	2,0, 5,1	Medio alto	96000
LC	1.0	Alto	132000
LC	2,0, 5,1	Alto	128000

Creación de salidas de solo audio

Puede utilizarlos AWS Elemental MediaConvert para crear salidas que contengan solo audio, sin vídeo. Con salidas de solo audio, MediaConvert admite un número más limitado de combinaciones de códecs y contenedores para los archivos de entrada y salida.

Las restricciones y los procedimientos de este capítulo se aplican a las salidas que no tienen vídeo en el contenedor. Esta incluye lo siguiente:

- Salidas de grupos de salidas de archivo que no incluyen vídeo
- Streaming de grupos de salidas HLS que solo contienen salidas de audio
- Streaming de grupos de salidas DASH que solo contienen salidas de audio

Cuando configuras la transmisión por streaming de paquetes de salida que contienen audio, vídeo y subtítulos, puedes crear salidas distintas para cada elemento del paquete de salida. Estas salidas son las salidas de solo audio que se describen en este capítulo. Para obtener más información acerca de cómo configurar la transmisión por streaming de salidas, consulta [Creación de salidas en grupos de salida de streaming de ABR](#).

Las salidas de solo audio se configuran del mismo modo que las salidas que contienen vídeo, con la salvedad de que las primeras no incluyen vídeo ni subtítulos.

MediaConvert genera los siguientes archivos para salidas de solo audio:

- Grupos de salidas de archivo: un archivo de solo audio independiente para cada salida.
- Grupos de salidas HLS: una sola copia en la pila ABR para cada salida.
- Grupos de salidas DASH ISO: una sola copia en la pila ABR para cada salida.

Note

Para las salidas de streaming AAC, el segmento inicial tiene una duración mayor que las demás. Esto se debe a que, con el AAC, el segmento inicial debe contener muestras silenciosas previas a la grabación del AAC antes de la parte audible del segmento. MediaConvert tiene en cuenta estas muestras adicionales en las marcas de tiempo, por lo que el audio se reproduce correctamente.

Para crear una salida de solo audio (consola)

1. Para confirmar que MediaConvert es compatible con los archivos de entrada, consulte la tabla de entradas en [Formatos de salida de flujo de tarea de solo audio compatibles](#)
2. Configure el tarea tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#), pero con las siguientes diferencias:
 - Elimina la pestaña Video de la sección Encoding settings (Ajustes de codificación) de la salida.
 - Elige un contenedor de salida y un códec de audio admitidos de la tabla de salidas de [Formatos de salida de flujo de tarea de solo audio compatibles](#).
 - Incluye un único grupo de ajustes de audio para cada salida. Es decir, no elige Añadir audio para crear una pestaña Audio 2 en Ajustes de codificación.

3. Si las salidas se encuentran en un grupo de salidas HLS, elige un contenedor para la salida de solo audio.

En Configuración de salida, en la sección Audio, en Contenedor para salidas de solo audio, elija MPEG-2 Transport Stream para crear un archivo en un contenedor -TS. MPEG2 Mantén el valor predeterminado Automático para crear un archivo de solo audio sin procesar sin contenedor.

Para crear una salida de solo audio (API, SDK y CLI AWS)

1. Para confirmar que MediaConvert es compatible con sus archivos de entrada, consulte la tabla de entrada en. [Formatos de salida de flujo de tarea de solo audio compatibles](#)
2. Configura la especificación de su tarea JSON. Edite manualmente su archivo JSON o utilice la consola para generarlo del modo siguiente:
 - a. Sigue el procedimiento anterior de la consola.
 - b. En el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración del tarea, elige Mostrar JSON del tarea.

La especificación del tarea JSON para los tareas de solo audio presenta las siguientes diferencias con respecto a los tareas estándar:

- Excluye cada instancia de VideoDescription y sus elementos secundarios de la parte Outputs de la especificación JSON del tarea.
- Para cada salida, incluya un solo grupo secundario de ajustes de audio en AudioDescriptions.
- Para las salidas de solo audio de un grupo de salidas HLS, especifique un contenedor para la salida de solo audio. En Outputs, OutputSettings, HlsSettings incluya la propiedad HlsAudioOnlyContainer. Configúrelo M2TS para crear un archivo en un contenedor MPEG2 -TS. Establécela en AUTOMATIC para crear un archivo de solo audio sin procesar sin contenedor. AUTOMATIC es el comportamiento predeterminado.

Temas

- [Formatos de salida de flujo de tarea de solo audio compatibles](#)
- [Limitaciones de la configuración de tareas solo de audio](#)

Formatos de salida de flujo de tarea de solo audio compatibles

MediaConvert admite las siguientes combinaciones de contenedor de salida y códec para crear salidas de solo audio.

Algunos contenedores y códecs tienen restricciones adicionales. Para obtener más información sobre el contenedor de audio o el códec de audio, elija su enlace en la siguiente tabla de referencia. O consulte [Tablas de referencia de códecs y contenedores admitidos](#).

Contenedor	Códecs de audio
DASH (transmisión dinámica adaptativa a través de HTTP)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby Digital Plus JOC (Atmos)
HLS (Streaming en directo por HTTP de Apple)	AAC Dolby Digital () AC3
MP4 (MPEG-4)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MPEG-TS (flujo de transporte MPEG-2)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2
OGG	FLAC Vorbis
Sin contenedor	AAC

Contenedor	Códecs de audio
	AIFF
	Dolby Digital () AC3
	Dolby Digital Plus () EAC3
	FLAC
	MPEG-2
	MP3
	WAV

Limitaciones de la configuración de tareas solo de audio

En las tareas que contengan salidas de solo audio no puedes utilizar estas características:

- Actualización de estado del progreso del tarea

En las salidas de solo audio no puedes utilizar estas características:

- Títulos
- Superposición de imágenes fijas o gráficos de movimiento (inserción de imágenes, inserción de imágenes en movimiento)

Tablas de referencia de códecs y contenedores admitidos

En las siguientes secciones se proporcionan tablas de referencia para los contenedores y códecs compatibles. MediaConvert

Para usar estas tablas, busque primero el contenedor o códec mediante los enlaces que aparecen a continuación de esta introducción. En el caso de los contenedores, las tablas proporcionan detalles sobre qué códecs de vídeo o audio son compatibles, y si son compatibles con entradas o salidas. En el caso de los códecs, las tablas proporcionan detalles sobre qué contenedores son compatibles y si son compatibles con entradas o salidas. Tenga en cuenta que las entradas o salidas etiquetadas

como entrada solo de audio o salida solo de audio se refieren a la compatibilidad con flujos de tarea de solo audio. Para obtener más información, consulte [Creación de salidas de solo audio](#).

Para ver tablas de referencia rápida que muestran los formatos de entrada MediaConvert compatibles, consulte. [Formatos de entrada compatibles](#)

Para ver tablas de referencia rápida que muestran los formatos de salida MediaConvert compatibles, consulte [Formatos de salida compatibles](#).

Contenedores

[3G2](#) | [3GP](#) | [ASF](#) | [AVI](#) | [CMAF](#) | [DASH](#) | [F4V](#) | [FLV](#) | [GIF](#) | [HLS](#) | [IMF](#) | [Matroska](#) | [MOV](#) | [MPEG-1](#) | [MPEG-PS](#) | [MPEG-TS](#) | [MSS](#) | [MXF](#) | [MP3](#) | [MP4](#) | [OGG](#) | [WAV](#) | [WebM](#) | [WMA](#) | [WMV](#) | [Y4](#) | [Y4M](#) | [Sin contenedor](#)

Códecs

[AAC](#) | [AIFF](#) | [AMR-NB](#) | [AMR-WB](#) | [Apple](#) | [AVC \(H.264\)](#) | [AVC-Intra](#) | [ProRes](#) | [AV1](#) | [Canopus HQ](#) | [Dolby Atmos](#) | [Dolby Digital](#) | [Dolby Digital Plus](#) | [Dolby E](#) | [DV/DVCPro](#) | [0](#) | [HD](#) | [AC3](#) | [DivX/Xvid](#) | [FLAC](#) | [GIF](#) | [EAC3](#) | [DV25](#) | [DV5](#) | [DVCPro](#) | [GSM](#) | [H.261](#) | [H.262](#) | [H.263](#) | [HEVC \(H.265\)](#) | [J2K](#) | [MJPEG](#) | [MP3](#) | [MPEG-1](#) | [MPEG-2](#) | [MPEG-4 parte 2](#) | [MPEG Audio](#) | [Opus](#) | [Panasonic P2](#) | [PCM](#) | [QuickTime RLE](#) | [Sony XDCAM](#) | [Sony XDCAM MPEG-4 Proxy](#) | [VC-1](#) | [VC-3](#) | [Vorbis](#) | [VP8](#) | [VP9](#) | [WMA](#) | [WMA Pro](#) | [XAVC](#)

Temas

- [Contenedores admitidos](#)
- [Códex admitidos](#)

Contenedores admitidos

Esta sección contiene tablas de referencia para los contenedores de entrada y salida que admiten. MediaConvert Las tablas muestran el contenedor, el soporte en el lado de entrada o salida y el soporte de códecs de vídeo o audio en el contenedor. Para obtener más información sobre el códec o para ver la compatibilidad con el códec en otros contenedores, seleccione el enlace del códec.

3G2, 3GP

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
3G2	Entrada	AVC (H.264)	AAC
3GP		H.263	AMR-NB
		MPEG-4 parte 2	AMR-WB
	Salida	No admitido	No admitido

ASF, WMV, WMA (formato de sistemas avanzados)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
ASF	Input	VC-1	WMA
WMV			WMA2
			WMA Pro
	Output	No admitido	No admitido
WMA	Entrada solo de audio	No aplicable	WMA
			WMA2
			WMA Pro
	Salida solo de audio	No aplicable	No admitido

AVI (Entrelazado de audio y vídeo)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
AVI	Input	Canopus HQ DivX/XviD DV/DVCPRO MJPEG Sin comprimir	Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby E MP3 MPEG Audio PCM
	Output	No admitido	No admitido

CMAF (Formato común de aplicaciones multimedia)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
CMAF DASH	Input	No admitido	No admitido
	Output	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP9	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
CMAF HLS	Input	No admitido	No admitido
	Output	AV1 AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
		HEVC (H.265) VP9	Dolby Digital Plus () EAC3

 Note

Para ver las recomendaciones de Apple sobre el códec de salida HLS, consulte: <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/-apple-devices-hls-authoring-specification-for>

DASH (transmisión dinámica adaptativa a través de HTTP)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
DASH	Input	No admitido	No admitido
	Output	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP8 VP9	AAC AC3Dolby Digital () Dolby Digital Plus () EAC3
	Entrada solo de audio	No admitido	No admitido
	Salida solo de audio	No aplicable	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
			Dolby Digital Plus JOC (Atmos)

Para obtener información sobre CMAF DASH, consulta [Contenedores CMAF](#).

FLV, F4V (MPEG-4 Flash)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
FLV	Input	AVC (H.264)	AAC
F4V		H.263	
F4V	Output	AVC (H.264) MPEG-2	AAC

GIF

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible
GIF	Input	GIF
	Output	GIF

HLS (Streaming en directo por HTTP de Apple)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
HLS	Input	AVC (H.264) HEVC (H.265)	AAC Dolby Digital () AC3

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
		MPEG-2	Dolby Digital Plus () EAC3
	Output	AVC (H.264) HEVC (H.265)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
	Entrada solo de audio	No aplicable	No admitido
	Salida solo de audio	No aplicable	AAC Dolby Digital () AC3

Para obtener más información acerca de las entradas HLS y los requisitos de entrada, consulta [Requisitos de entrada de HLS](#).

Para obtener información sobre CMAF HLS, consulta [Contenedores CMAF](#).

Note

Al enviar HEVC a un contenedor HLS, recomendamos utilizar un grupo de salida CMAF para obtener la máxima compatibilidad con los reproductores. Para obtener más información, consulte <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

IMF (formato maestro interoperable)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
IMF	Input	Apple ProRes	PCM

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
		JPEG 2000 (J2K)	
	Output	No admitido	No admitido

Especifique su IMF de entrada proporcionando la ruta a su lista de reproducción de composiciones (CPL). Si el CPL está en un IMP incompleto, especifique también cualquier dato suplementario. IMPs

Para obtener información sobre el uso de entradas IMF para crear salidas de Dolby Vision, consulta [Dolby Vision requisitos de compatibilidad con el formato de entrada y configuración de tareas](#).

Matroska

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
Matroska	Input	AVC (H.264)	AAC
		MPEG-2	Dolby Digital () AC3
		MPEG-4 parte 2	Dolby Digital Plus () EAC3
		VC-1	FLAC
			Opus
			PCM
			WMA
			WMA2
	Output	No admitido	No admitido
	Entrada solo de audio	No aplicable	FLAC

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
			OPUS
	Salida solo de audio	No aplicable	No admitido

MOV (Apple QuickTime)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
MOV	Input	Apple ProRes	AAC
		AVC (H.264)	MP3
		AVC-Intra	PCM
		DivX/XviD	
		DV/DVCPRO	
		H.261	
		H.262	
		H.263	
		HEVC (H.265)	
		JPEG 2000 (J2K)	
		MJPEG	
		MPEG-2	
		MPEG-4 parte 2	
		QuickTimeRLE	
		Sin comprimir	

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
	Output	AVC (H.264)	AAC
		MPEG-2	Dolby Digital () AC3
			Dolby Digital Plus () EAC3
		Apple ProRes	WAV
	Entrada solo de audio	No aplicable	AIFF
	Salida solo de audio	No aplicable	PCM
			No admitido

Las entradas MOV deben ser independientes. No se admiten las referencias a archivos externos.

Para obtener información sobre el uso de entradas MOV para crear salidas de Dolby Vision, consulta [Dolby Vision requisitos de compatibilidad con el formato de entrada y configuración de tareas](#).

MP3 (MPEG-1, capa 3)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de audio compatible
MP3	Entrada solo de audio	MP3
	Salida solo de audio	MP3

MediaConvert no lee ID3 los metadatos ni las etiquetas de MP3 las entradas.

MP4 (MPEG-4)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
MP4	Input	AV1	AAC
		AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
		AVC-Intra	Dolby Digital Plus ()
		DivX/XviD	EAC3
		H.261	FLAC
		H.262	PCM
		H.263	WMA
		HEVC (H.265)	WMA2
		JPEG 2000 (J2K)	
		MPEG-2	
		MPEG-4 parte 2	
		VC-1	
		VP9	
		Sin comprimir	
	Output	AV1	AAC
		AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
		HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3
	Entrada solo de audio	No aplicable	AAC

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
			FLAC
	Salida solo de audio	No aplicable	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

MediaConvert no admite segmentos de MP4 inicialización fragmentados. La MP4 entrada debe ser independiente.

MPEG-1 (flujo de sistema MPEG-1)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
MPEG-1	Input	MPEG-1 MPEG-2	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG Audio PCM
	Output	No admitido	No admitido

MPEG-PS (flujo de programa MPEG)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
MPEG-PS	Input	MPEG-2	MPEG audio
	Output	No admitido	No admitido

MPEG-TS (flujo de transporte MPEG-2)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
MPEG-TS	Input	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2 VC-1	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby E MPEG Audio PCM WMA WMA2
	Output	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
			MPEG-2 PCM/WAV
	Entrada solo de audio	No aplicable	MPEG-2 PCM
	Salida solo de audio	No aplicable	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2

MSS (Microsoft Smooth Streaming)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
MSS	Input	No admitido	No admitido
	Output	AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

MXF (Formato de intercambio de materiales)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Perfil MXF	Códec de audio compatible
MXF	Input	Apple ProRes AVC (H.264) AVC-Intra DV/DVCPRO DV25 DV50 DVCProHD JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 Panasonic P2 Sony XDCam Proxy XDCam MPEG-4 de Sony Sin comprimir	No aplicable	AAC AIFF Dolby E MPEG Audio PCM
	Output	AVC (H.264) AVC-Intra MPEG-2 VC-3	Genérico OP1a	PCM/WAV

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Perfil MXF	Códec de audio compatible
		MPEG-2	XDCAM RDD9	
		MPEG-2	D10 (SMPTE-386)	
		XAVC	Sony XAVC () RDD32	

Para obtener más información sobre salidas MXF, consulta [Creación de salidas MXF](#).

Para obtener información sobre el uso de entradas MXF para crear salidas de Dolby Vision, consulta [Dolby Vision requisitos de compatibilidad con el formato de entrada y configuración de tareas](#).

OGG (Ogg Vorbis Audio)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de audio compatible
OGG	Entrada solo de audio	FLAC
		Opus
		Vorbis
	Salida solo de audio	FLAC Vorbis

WAV (Formato de archivo de audio en forma de onda)

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de audio compatible
WAV	Entrada solo de audio	GSM
		PCM

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de audio compatible
	Salida solo de audio	PCM

WebM

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
WebM	Input	VP8	Opus
		VP9	Vorbis
	Output	VP8	Opus
		VP9	Vorbis

Y4M

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
Y4M	Input	No admitido	No admitido
	Output	Sin comprimir	No compatible

MediaConvert admite salidas Y4M sin comprimir con códigos de cuatro caracteres I420, I422 o I444 (). FOURCCs

Sin contenedor

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
Sin contenedor	Entrada solo de vídeo	DV/DVCPRO	No aplicable
		AVC (H.264)	

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
		HEVC (H.265)	
		MPEG-1	
		MPEG-2	
	Salida solo de vídeo	AVC-Intra AVC (H.264) GIF HEVC (H.265) MPEG-2 VC-3 XAVC	No aplicable
	Entrada solo de audio	No aplicable	AAC AC3Dolby Digital () Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC GSM PCM

Contenedor	Entrada / Salida	Códec de vídeo compatible	Códec de audio compatible
	Salida solo de audio	No aplicable	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC MPEG-2 MP3 PCM

Códecs admitidos

Esta sección contiene tablas de referencia para los códecs de entrada y salida compatibles. MediaConvert Las tablas muestran el códec, el soporte en el lado de entrada o salida y el soporte de contenedores para el códec. Para obtener más información sobre el contenedor o para ver la compatibilidad con el contenedor en otros códecs, seleccione el enlace del contenedor.

AAC (códec de audio avanzado)

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
AAC	Input	3G2 3GP HLS MPEG-4 Flash Matroska

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		MOV
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-TS
		MXF
	Output	CMAF DASH
		CMAF HLS
		DASH
		HLS
		MOV
	Entrada solo de audio	MP4
		Sin contenedor

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
	Salida solo de audio	DASH HLS MPEG-TS MP4 Sin contenedor

Para obtener información sobre lo que admiten los perfiles AAC de salida, los modos de codificación, las frecuencias de muestreo y las velocidades de bits MediaConvert , consulte.

[Tablas de referencia de salida AAC](#)

AIFF

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
AIFF	Input	MPEG-TS MPEG-1 MXF
		MOV Sin contenedor
	Entrada solo de audio	No admitido
	Salida solo de audio	Sin contenedor

AMR-NB, AMR-WB

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
AMR-NB	Input	3G2

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
AMR-WB		3GP
	Output	No admitido

Apple ProRes

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos	Formatos admitidos
Apple ProRes	Input	IMF MOV MXF	Apple 4444 XQ ProRes Apple 4444 ProRes
	Output	MOV	Apple ProRes 422 HQ Apple 422 ProRes Apple ProRes LT ProRes Proxy de Apple

Para obtener más información sobre los ProRes formatos de Apple, consulta <https://support.apple.com/en-us/HT202410>.

También puedes transferir las ProRes entradas de Apple a los contenedores de salida MXF y MOV. Para obtener más información, consulte: [Requisitos de configuración del trabajo y compatibilidad con el códec de transferencia de vídeo](#)

Note

Para conservar el submuestreo de croma 4:4:4 en las salidas de Apple: ProRes

- No puedes incluir ninguno de los siguientes preprocesadores: Dolby Vision, HDR10+ o Noise Reducer.

- Debe usar Duplicate Drop como algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas (cuando utilice la conversión de velocidad de fotogramas).
- No se pueden mezclar entradas RGB con no RGB.
- No puedes mezclar entradas 4:4:4 con otras entradas que no sean 4:4:4.
- Solo puede utilizar el preprocesador File Maker. NexGuard

AV1

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
AV1	Input	MP4
	Output	CMAF DASH CMAF HLS DASH MP4

Note

Para ver las recomendaciones de Apple sobre el códec de salida HLS, consulta <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/-apple-devices-hls-authoring-specification-for>

AVC (H.264)

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
AVC (H.264)	Input	3G2
		3GP
		MPEG-4 Flash

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		HLS
		Matroska
		MOV
		MP4
		MPEG-TS
		MXF
		Sin contenedor
	Output	CMAF DASH
		CMAF HLS
		DASH
		F4V
		HLS
		MOV
		MP4
		MPEG-TS
		MSS
		MXF
		Sin contenedor

También puedes transferir las entradas AVC a la mayoría de los contenedores de salida. Para obtener más información, consulte: [Requisitos de configuración del trabajo y compatibilidad con el códec de transferencia de vídeo](#)

AVC-Intra

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos	Formatos admitidos
AVC-Intra	Input	MOV	AVC-Intra 50
		MP4	AVC-Intra 100
		MXF	AVC-Intra 200
			AVC-Intra 2K 4:2:2
			AVC-Intra 4K 4:2:2
	Output	MXF	AVC-Intra 50
		Sin contenedor	AVC-Intra 100
			AVC-Intra 200
			AVC-Intra 2K 4:2:2
			AVC-Intra 4K 4:2:2

MediaConvert solo admite entradas YUV AVC-Intra, no admite entradas RGB AVC-Intra.

También puede transferir las entradas AVC-Intra a los contenedores de salida MXF y MOV. Para obtener más información, consulte: [Requisitos de configuración del trabajo y compatibilidad con el códec de transferencia de vídeo](#)

Canopus HQ

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
Canopus HQ	Input	AVI
	Output	No admitido

Dolby Digital () AC3

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
Dolby Digital () AC3	Input	AVI HLS Matroska MP4 MPEG-1 MPEG-TS
	Output	CMAF DASH CMAF HLS DASH HLS MOV MP4 MPEG-TS MSS Sin contenedor
	Entrada solo de audio	Sin contenedor
	Salida solo de audio	DASH HLS MP4 MPEG-TS

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		Sin contenedor

Dolby Digital Plus () EAC3

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
Dolby Digital Plus () EAC3	Input	AVI
		HLS
		Matroska
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-TS
	Output	CMAF DASH
		CMAF HLS
		HLS
		MOV
	Entrada solo de audio	MP4
		MPEG-TS
		MSS
	Salida solo de audio	Sin contenedor
		DASH
		MP4

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		MPEG-TS
		Sin contenedor

Dolby Digital Plus JOC (Atmos)

Para obtener más información, consulta [Dolby Atmos](#).

Dolby E

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
Dolby E	Input	AVI
		MPEG-TS
		MXF
		Sin contenedor
	Output	No admitido

DV/DVCPRO

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
DV/DVCPRO	Input	AVI
		MOV
		MXF
		Sin contenedor
	Output	No admitido

También puede transferir las entradas DV/DVCPRO a contenedores de salida MXF y MOV. Para obtener más información, consulte: [Requisitos de configuración del trabajo y compatibilidad con el códec de transferencia de vídeo](#)

DV25, DV5 0

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
DV25	Input	MXF
0 DV5	Output	No admitido

DVCPRO HD

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
DVCPRO HD	Input	MXF
	Output	No admitido

DivX/Xvid

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
DivX/Xvid	Input	AVI MOV MP4
	Output	No admitido

FLAC

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
FLAC	Input	Matroska

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		MP4
	Output	No admitido
	Entrada solo de audio	Matroska
		MP4
		OGA
		OGG
		Sin contenedor
	Salida solo de audio	OGG
		Sin contenedor

GSM

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
GSM	Input	WAV
		Sin contenedor
	Output	No admitido
	Entrada solo de audio	WAV
		Sin contenedor
	Salida solo de audio	No admitido

GIF

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
GIF	Input	GIF
	Output	Sin contenedor

H.261

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
H.261	Input	MOV MP4
	Output	No admitido

H.262

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
H.262	Input	MOV MP4
	Output	No admitido

H.263

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
H.263	Input	3G2
		3GP
		MPEG-4 Flash

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		MOV
		MP4
	Output	No admitido

HEVC (H.265)

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
HEVC (H.265)	Input	HLS MOV MP4 MPEG-TS Sin contenedor
	Output	CMAF HLS CMAF DASH DASH HLS MP4 MPEG-TS Sin contenedor

Note

Al enviar HEVC a un contenedor HLS, recomendamos utilizar un grupo de salida CMAF para obtener la máxima compatibilidad con los reproductores. Para obtener más

información, consulte <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

JPEG 2000 (J2K)

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
JPEG 2000 (J2K)	Input	IMF MOV MP4 MXF
	Output	No admitido

También puede transferir las entradas J2K a los contenedores de salida MXF y MOV. Para obtener más información, consulte: [Requisitos de configuración del trabajo y compatibilidad con el códec de transferencia de vídeo](#)

MJPEG (JPEG en movimiento)

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
MJPEG	Input	AVI MOV
	Output	No admitido

MP3 (MPEG-1, capa 3)

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
MP3	Input	AVI

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		MOV
	Output	MOV
	Entrada solo de audio	MP3
	Salida solo de audio	Sin contenedor

MPEG-1

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
MPEG-1	Input	MPEG-1 Sin contenedor
	Output	No admitido

MPEG-2 (MPEG-1 Layer II)

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
MPEG-2 Video	Input	HLS
		Matroska
		MOV
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-PS
		MPEG-TS MXF

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		Sin contenedor
	Output	MOV
		MPEG-4 Flash
		MPEG-TS
		MXF
		Sin contenedor

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
MPEG-2 Audio	Entrada solo de audio	MPEG-TS
	Salida solo de audio	MPEG-TS
		Sin contenedor

MPEG-4 Parte 2

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
MPEG-4 Parte 2	Input	3G2
		3GP
		Matroska
		MOV
		MP4
	Output	No admitido

MPEG Audio

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
MPEG Audio	Input	AVI MPEG-1 MPEG-PS MPEG-TS MXF
	Output	No admitido

Opus, Vorbis

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
Opus	Input	Matroska
Vorbis		OGA
		OGG
		WebM
	Output	WebM
	Entrada solo de audio	Matroska
		OGA
		OGG
	Salida solo de audio	OGG

Panasonic P2

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
Panasonic P2	Input	MXF
	Output	No admitido

PCM

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
PCM	Input	AVI
		IMF
		Matroska
		MOV
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-TS
		MXF
		Sin contenedor
	Output	MOV
		MPEG-TS
		MXF
		Sin contenedor
	Entrada solo de audio	MOV
		MPEG-TS

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
		WAV
	Salida solo de audio	WAV
		Sin contenedor

Quicktime RLE (animación Quicktime)

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
QuickTime RLE	Input	MOV
	Output	No admitido

Sony XDCAM

Formato de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
Sony XDCAM	Input	MXF
	Output	MXF

Sony XDCAM MPEG-4 Proxy

Formato de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
Sony XDCAM	Input	MXF
	Output	No admitido

VC-1

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
VC-1	Input	ASF Matroska MP4 MPEG-TS WMV
	Output	No admitido

VC-3

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
VC-3	Input	MXF
	Output	MXF Sin contenedor

También puede transferir las entradas del VC-3 a los contenedores de salida MXF y MOV. Para obtener más información, consulte: [Requisitos de configuración del trabajo y compatibilidad con el códec de transferencia de vídeo](#)

VP8

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
VP8	Input	WebM
	Output	DASH WebM

VP9

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
VP9	Input	MP4 WebM
	Output	CMAF DASH CMAF HLS DASH WebM

WMA, WMA2

Códec de audio	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
WMA	Input	ASF
WMA2		Matroska MP4 MPEG-TS WMV
	Output	No admitido
	Entrada solo de audio	ASF WMA WMV
	Salida solo de audio	No admitido

WMA Pro

Códec de vídeo	Entrada / Salida	Contenedores admitidos
WMA Pro	Input	ASF
		WMV
	Output	No admitido
	Entrada solo de audio	ASF
		WMA
		WMV
	Salida solo de audio	No admitido

XAVC

Formato	Entrada / Salida	Contenedores admitidos	Perfiles XAVC admitidos
XAVC	Output	MXF	XAVC HD
		Sin contenedor	XAVC HD Intra CBG
			XAVC 4K
			XAVC 4K Intra CBG
			XAVC 4K Intra VBR

Para obtener más información sobre la XAVC formato, consulte: https://pro.sony/ue_US/technology/xavc.

XAVC se admiten entradas, ya que son un subconjunto de contenedores [MXF](#) con códecs de vídeo [AVC \(H.264\)](#).

Tablas de referencia con subtítulos

MediaConvert admite una amplia gama de flujos de trabajo de conversión de subtítulos. Pero no puedes convertir todos los formatos de subtítulos de entrada admitidos en todos los formatos de subtítulos de salida admitidos. Cada contenedor de vídeo admite un subconjunto de todos los tipos de subtítulos posibles. Además, MediaConvert admite un subconjunto de todas las transformaciones teóricamente permitidas en el tipo de contenedor de vídeo de entrada y salida.

Para obtener más información sobre la configuración de subtítulos para su entrada, consulta [Configuración de subtítulos de entrada](#).

Para obtener más información sobre la configuración de subtítulos para tu output, consulta [Configuración de subtítulos en salidas](#).

Para comprobar si MediaConvert es compatible con el flujo de trabajo de los subtítulos, elija el tema de la siguiente lista que corresponda a los subtítulos introducidos. Busca la tabla que corresponde a su contenedor de salida de vídeo. A continuación, busca la fila de los subtítulos introducidos. Comprueba la columna de formato de subtítulos de salida compatible para ver los formatos de subtítulos de salida disponibles.

- Si la MediaConvert entrada principal contiene los subtítulos, consulte. [Se admiten subtítulos de entrada, dentro de contenedores de vídeo](#)
- Si los subtítulos están en un archivo independiente, que especificas en el selector de subtítulos de entrada, consulta [Subtítulos de entrada admitidos, en archivos asociados](#).

Se admiten subtítulos de entrada, dentro de contenedores de vídeo

Para comprobar si MediaConvert es compatible con su flujo de trabajo de subtítulos, elija el tema de la siguiente lista que corresponda a su contenedor de salida de vídeo. A continuación, busca la fila que corresponda al contenedor y formato de los subtítulos introducidos. Comprueba la columna de formato de subtítulos de salida compatible para ver los formatos de subtítulos de salida disponibles.

Temas

- [Subtítulos compatibles en el contenedor de salida CMAF](#)
- [Subtítulos compatibles en el contenedor de salida DASH](#)
- [Subtítulos compatibles en el contenedor de salida HLS](#)
- [Subtítulos compatibles en el contenedor de salida de Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#)

- [Subtítulos compatibles en el contenedor de salida MP4](#)
- [Subtítulos compatibles en MPEG2 el contenedor de salida T-S](#)
- [Subtítulos compatibles en el contenedor de salida MXF](#)
- [Subtítulos compatibles en el contenedor de salida QuickTime](#)
- [Subtítulos sidecar compatibles con los grupos de salidas de Archivo](#)

Subtítulos compatibles en el contenedor de salida CMAF

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida. Utilícelo cuando los subtítulos de entrada estén en el mismo contenedor o transmisión que el vídeo. Esta tabla está ordenada por el contenedor de subtítulos de entrada y el formato de los subtítulos de entrada.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida CMAF](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su vídeo.

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
	WebVTT	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
MP4 Contenedor	Incrustado	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
MPEG2Contenedor -TS	Incrustado	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	SCTE-20	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
	Teletexto	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
MXF Container	Incrustado	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
	Auxiliar	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
QuickTime Contenedor	Incrustado	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
	Auxiliar	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos

- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos compatibles en el contenedor de salida DASH

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida. Utilícelo cuando los subtítulos de entrada estén en el mismo contenedor o transmisión que el vídeo. Esta tabla está ordenada por el contenedor de subtítulos de entrada y el formato de los subtítulos de entrada.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida DASH](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su vídeo.

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	Forzado
		IMSC (como .fmp4 asociado)
		IMSC (como .xml asociado)
		TTML (como .fmp4 asociado)
		TTML (como .ttml asociado)
	WebVTT	WebVTT
		Forzado
		IMSC (como .fmp4 asociado)
		IMSC (como .xml asociado)
		TTML (como .fmp4 asociado)
	IMSC1 perfil de texto	TTML (como .ttml asociado)
		WebVTT
		Forzado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
 Note Especifique el CPL para definir su entrada.		IMSC (como .fmp4 asociado)
		IMSC (como .xml asociado)
		TTML (como .fmp4 asociado)
		TTML (como .ttml asociado)
MP4 Contenedor	Incrustado	Forzado
		IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado) WebVTT
	SCTE-20	Forzado
		IMSC (como .fmp4 asociado)
		IMSC (como .xml asociado)
		TTML (como .fmp4 asociado)
		TTML (como .ttml asociado)
MPEG2Contenedor -TS	DVB-Sub	Forzado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	Incrustado	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado) WebVTT
	SCTE-20	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado) WebVTT
	Teletexto	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
MXF Container	Incrustado	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
	SCTE-20	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
	Auxiliar	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
	Teletexto	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
QuickTime Contenedor	Incrustado	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
	SCTE-20	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
	Auxiliar	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos
- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos compatibles en el contenedor de salida HLS

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida. Utilícelo cuando los subtítulos de entrada estén en el mismo contenedor o transmisión que el vídeo. Esta tabla está ordenada por el contenedor de subtítulos de entrada y el formato de los subtítulos de entrada.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida HLS](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su vídeo.

Note

AWS Elemental MediaConvert tiene las siguientes limitaciones con el teletexto en las salidas:

- El servicio no admite el cambio de formato ni de posición de los subtítulos
- Solo puedes utilizar idiomas de [teletexto de nivel 1.5](#)

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
		WebVTT
	WebVTT	Forzado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		WebVTT
IMF Container	IMSC1 perfil de texto	WebVTT
Note Especifique el CPL para definir su entrada.		
MP4 Contenedor	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
MPEG2Contenedor -TS	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT
	Teletexto	Forzado WebVTT
	DVB-Sub	Forzado
MXF Container	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT
	Auxiliar	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT
	Teletexto	Forzado
QuickTime Contenedor	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT
	Auxiliar	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos
- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos compatibles en el contenedor de salida de Microsoft Smooth Streaming (MSS)

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida. Utilícelo cuando los subtítulos de entrada estén en el mismo contenedor o transmisión que el vídeo. Esta tabla está ordenada por el contenedor de subtítulos de entrada y el formato de los subtítulos de entrada.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida de Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su vídeo.

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	Forzado
		TTML
	WebVTT	Forzado
		TTML (como .ttml asociado)
MP4 Contenedor	Incrustado	Forzado
		TTML
	SCTE-20	Forzado
		TTML
MPEG2Contenedor -TS	Incrustado	Forzado
		TTML
	SCTE-20	Forzado
		TTML
	Teletexto	Forzado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		TTML
	DVB-Sub	Forzado
MXF Container	Incrustado	Forzado
		TTML
	SCTE-20	Forzado
		TTML
	Auxiliar	Forzado
		TTML
	Teletexto	Forzado
		TTML
QuickTime Contenedor	Incrustado	Forzado
		TTML
	SCTE-20	Forzado
		TTML
	Auxiliar	Forzado
		TTML

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608

- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos
- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos compatibles en el contenedor de salida MP4

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida. Utilícelo cuando los subtítulos de entrada estén en el mismo contenedor o transmisión que el vídeo. Esta tabla está ordenada por el contenedor de subtítulos de entrada y el formato de los subtítulos de entrada.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [El contenedor de salida admite subtítulos en MP4 sidecar](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su vídeo.

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	WebVTT	Forzado
MP4 Contenedor	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
MPEG2Contenedor -TS	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	Teletexto	Forzado
	DVB-Sub	Forzado
MXF Container	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	Auxiliar	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	Teletexto	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
QuickTime Contenedor	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	Auxiliar	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos
- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos compatibles en MPEG2 el contenedor de salida T-S

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida. Utilícelo cuando los subtítulos de entrada estén en el mismo contenedor o transmisión que el vídeo. Esta tabla está ordenada por el contenedor de subtítulos de entrada y el formato de los subtítulos de entrada.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [El contenedor de salida de archivos MPEG2 -TS admite subtítulos en sidecar](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su video.

Note

AWS Elemental MediaConvert tiene las siguientes limitaciones con el teletexto en las salidas:

- El servicio no admite el cambio de formato ni de posición de los subtítulos
- Solo puedes utilizar idiomas de [teletexto de nivel 1.5](#)

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	Forzado
		DVB-Sub
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	WebVTT	Forzado
		Teletexto
		DVB-Sub
IMF Container	IMSC1 perfil de texto	Forzado
		DVB-Sub
		Teletexto
Note Especifique el CPL para definir su entrada.		
MPEG2Contenedor -TS	Incrustado	Forzado
		DVB-Sub
		Incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado Teletexto
	SCTE-20	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	Teletexto	Forzado DVB-Sub Teletexto
	DVB-Sub	Forzado DVB-Sub
MP4 Contenedor	Incrustado	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado Teletexto

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	SCTE-20	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
MXF Container	Incrustado	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado Teletexto
	SCTE-20	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	Auxiliar	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	Teletexto	Forzado DVB-Sub Teletexto
QuickTime Contenedor	Incrustado	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	SCTE-20	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	Auxiliar	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos
- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos compatibles en el contenedor de salida MXF

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida. Utilícelo cuando los subtítulos de entrada estén en el mismo contenedor o transmisión que el vídeo. Esta tabla está ordenada por el contenedor de subtítulos de entrada y el formato de los subtítulos de entrada.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [Subtítulos laterales compatibles en el contenedor de salida MXF](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su video.

 **Note**

AWS Elemental MediaConvert tiene las siguientes limitaciones con el teletexto en las salidas:

- El servicio no admite el cambio de formato ni de posición de los subtítulos
- Solo puedes utilizar idiomas de [teletexto de nivel 1.5](#)

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	WebVTT	Forzado
		Teletexto
IMF Container	IMSC1 perfil de texto	Forzado
Note Especifique el CPL para definir su entrada.		
MP4 Contenedor	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		Teletexto
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
MPEG2Contenedor -TS	DVB-Sub	Forzado
	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado Teletexto
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	Teletexto	Forzado Teletexto

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
MXF Container	Auxiliar	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	Incrustado	Incrustado
		Teletexto
QuickTime Contenedor	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	SCTE-20	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	Auxiliar	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos
- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos compatibles en el contenedor de salida QuickTime

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida. Utilícelo cuando los subtítulos de entrada estén en el mismo contenedor o transmisión que el vídeo. Esta tabla está ordenada por el contenedor de subtítulos de entrada y el formato de los subtítulos de entrada.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [El contenedor de salida admite subtítulos en QuickTime sidecar](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su vídeo.

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	WebVTT	Forzado
IMF Container	IMSC1 perfil de texto	Forzado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
 Note Especifique el CPL para definir su entrada.		
MP4 Contenedor	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
	SCTE-20	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
MPEG2Contenedor -TS	Incrustado	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	SCTE-20	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	Teletexto	Forzado
	DVB-Sub	Forzado
MXF Container	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	SCTE-20	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	Auxiliar	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	Teletexto	Forzado
QuickTime Contenedor	Incrustado	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	SCTE-20	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
	Auxiliar	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos
- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos sidecar compatibles con los grupos de salidas de Archivo

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida de sidecar independientes que son MediaConvert compatibles con las salidas del grupo de salidas de archivos. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Si los subtítulos de entrada están en un archivo asociado, consulta [Subtítulos sidecar compatibles con los grupos de salidas de Archivo](#). Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su video.

Cuando configure estos subtítulos de salida en su tarea, elige Sin contenedor (RAW) para Contenedor, en Configuración de salida. En la especificación de tarea de JSON, ingrésela de esta forma:

```
{
  "ContainerSettings": {
    "Container": "RAW"
  },

```

Note

Solo puedes crear salidas de subtítulos asociados como parte de un tarea que también genere una salida de vídeo.

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
HLS Container	Incrustado	IMSC (como .xml asociado)
		SCC
		SRT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		SMI TTML WebVTT
MP4 Contenedor	Incrustado	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
MPEG2Contenedor -TS	Incrustado	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	Teletexto	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
MXF Container	Incrustado	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	Auxiliar	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	Teletexto	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
QuickTime Contenedor	Incrustado	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Contenedor de subtítulos de entrada	Formato de los subtítulos de entrada	Formatos de subtítulos de salida compatibles
	Auxiliar	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

En la tabla anterior, Incrustado y Auxiliar se refieren a grupos de formatos de subtítulos similares.

Los subtítulos incrustados incluyen los siguientes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Los subtítulos auxiliares incluyen los siguientes formatos:

- Subtítulos en la pista de QuickTime subtítulos
- Subtítulos en el contenedor MXF (datos VANC)

Subtítulos de entrada admitidos, en archivos asociados

En las tablas siguientes, se muestran los formatos de subtítulos que puedes crear en sus salidas cuando los subtítulos de entrada están en formato de sidecar. Los subtítulos sidecar son subtítulos que se proporcionan como un archivo de entrada independiente de su video.

Para comprobar si MediaConvert es compatible con tu flujo de trabajo de subtítulos, consulta la tabla correspondiente a tu contenedor de salida de vídeo. MediaConvert no admite todas las extensiones de archivo posibles para cada formato de sidecar.

Temas

- [Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida CMAF](#)
- [Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida DASH](#)
- [Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida HLS](#)
- [Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida de Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#)
- [El contenedor de salida admite subtítulos en MP4 sidecar](#)
- [El contenedor de salida de archivos MPEG2 -TS admite subtítulos en sidecar](#)
- [Subtítulos laterales compatibles en el contenedor de salida MXF](#)
- [El contenedor de salida admite subtítulos en QuickTime sidecar](#)
- [Subtítulos sidecar compatibles con los grupos de salidas de Archivo](#)

Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida CMAF

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida, cuando los subtítulos de entrada están en un formato asociado. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
SCC	.scc	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
SMI	.smi	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
SRT	.srt	IMSC (como .fmp4 asociado)

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		WebVTT
EBU STL	.stl	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT
WebVTT	.vtt	IMSC (como .fmp4 asociado) WebVTT

Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida DASH

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida, cuando los subtítulos de entrada están en un formato asociado. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
SCC	.scc	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado)

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
SMI	.smi	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
SRT	.srt	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
EBU STL	.stl	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)
WebVTT	.vtt	Forzado IMSC (como .fmp4 asociado) IMSC (como .xml asociado) TTML (como .fmp4 asociado) TTML (como .ttml asociado)

Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida HLS

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida, cuando los subtítulos de entrada están en un formato asociado. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	Forzado WebVTT
SCC	.scc	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado WebVTT
SMI	.smi	Forzado WebVTT
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado WebVTT
SRT	.srt	Forzado WebVTT
EBU STL	.stl	Forzado WebVTT
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado WebVTT
WebVTT	.vtt	Forzado WebVTT

Subtítulos sidecar compatibles en el contenedor de salida de Microsoft Smooth Streaming (MSS)

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida, cuando los subtítulos de entrada están en un formato asociado. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	Forzado TTML
SCC	.scc	Forzado TTML
SMI	.smi	Forzado TTML
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado TTML
SRT	.srt	Forzado TTML
EBU STL	.stl	Forzado TTML
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado TTML
WebVTT	.vtt	Forzado TTML

El contenedor de salida admite subtítulos en MP4 sidecar

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida, cuando los subtítulos de entrada están en un formato asociado. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	Forzado
SCC	.scc	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
SMI	.smi	Forzado
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado TTML
SRT	.srt	Forzado
EBU STL	.stl	Forzado
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado
WebVTT	.vtt	Forzado

El contenedor de salida de archivos MPEG2 -TS admite subtítulos en sidecar

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida, cuando los subtítulos de entrada están en un formato asociado. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	Forzado Teletexto DVB-Sub
SCC	.scc	Forzado DVB-Sub Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado Teletexto
SMI	.smi	Forzado DVB-Sub
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado Teletexto DVB-Sub
SRT	.srt	Forzado Teletexto
EBU STL	.stl	Forzado Teletexto DVB-Sub
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		Teletexto
		DVB-Sub
WebVTT	.vtt	Forzado Teletexto DVB-Sub

Subtítulos laterales compatibles en el contenedor de salida MXF

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida, cuando los subtítulos de entrada están en un formato asociado. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	Forzado
		Teletexto
SCC	.scc	Forzado
		Incrustado
		Incrustado más SCTE-20
		SCTE-20 más incrustado
		Teletexto
SMI	.smi	Forzado
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado
SRT	.srt	Forzado

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		Teletexto
EBU STL	.stl	Forzado Teletexto
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado Teletexto
WebVTT	.vtt	Forzado Teletexto

El contenedor de salida admite subtítulos en QuickTime sidecar

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida admitidos para este contenedor de salida, cuando los subtítulos de entrada están en un formato asociado. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	Forzado
SCC	.scc	Forzado Incrustado Incrustado más SCTE-20 SCTE-20 más incrustado
SMI	.smi	Forzado
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
SRT	.srt	Forzado
EBU STL	.stl	Forzado
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Forzado
WebVTT	.vtt	Forzado

Subtítulos sidecar compatibles con los grupos de salidas de Archivo

La siguiente tabla muestra los formatos de subtítulos de salida de sidecar independientes que son MediaConvert compatibles con las salidas del grupo de salidas de archivos. Los subtítulos sidecar son subtítulos que están en un archivo independiente de su video.

Cuando configure estos subtítulos de salida en su tarea, elige Sin contenedor (RAW) para Contenedor, en Configuración de salida. En la especificación de tarea de JSON, ingrésela de esta forma:

```
{
  "ContainerSettings": {
    "Container": "RAW"
  },
}
```

Note

Solo puedes crear salidas de subtítulos asociados como parte de un tarea que también genere una salida de vídeo.

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
IMSC1 perfil de texto	.xml	IMSC (como .xml asociado) IMSC

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
		SRT SMI TTML WebVTT
SCC	.scc	IMSC (como .xml asociado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
SMI	.smi	IMSC (como .xml asociado) SRT SMI TTML WebVTT
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	IMSC (como .xml asociado) SRT SMI TTML WebVTT

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
SRT	.srt	IMSC (como .xml asociado) IMSC SRT SMI TTML WebVTT
EBU STL	.stl	IMSC (como .xml asociado) SRT SMI TTML WebVTT
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	IMSC (como .xml asociado) SRT SMI TTML WebVTT

Formato de los subtítulos de entrada	Extensiones de archivo compatibles	Formatos de subtítulos de salida compatibles
WebVTT	.vtt	IMSC (como .xml asociado) SRT SMI TTML WebVTT

Requisitos de IMSC

La compatibilidad actual con los flujos de tarea de subtítulos IMSC tiene las siguientes restricciones:

- El perfil de texto es el único perfil IMSC admitido.
- Todos los archivos IMSC de salida son IMSC 1.1.

Trabajar con tareas

Una tarea se encarga de transcodificar un archivo multimedia o más. Además de crear tareas, puede duplicarlas, exportarlas, importarlas y cancelarlas. También puede ver el historial de tareas y buscar tareas.

En este capítulo se proporcionan step-by-step instrucciones sobre cómo trabajar con los MediaConvert trabajos. También proporciona una introducción a los conceptos clave de las tareas, ejemplos básicos de la configuración de tareas y detalles sobre los ajustes de entrada y salida importantes que se aplican a las configuraciones de tarea más comunes.

Temas

- [Creación de una tarea](#)
- [Duplicación de una tarea](#)
- [Importación y exportación de tareas](#)
- [Visualización de tu historial de tareas](#)
- [Búsqueda de tareas](#)
- [Cancelar una tarea](#)
- [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#)
- [Ejemplo de configuración de trabajo JSONs](#)
- [Especificación de archivos de entrada y clips de entrada](#)
- [Creación de salidas](#)

Creación de una tarea

Para crear una tarea, debes especificar la configuración de entrada, la configuración de salida y cualquier configuración que abarque toda la tarea. Para obtener un step-by-step procedimiento detallado, consulte [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#). El siguiente procedimiento es una descripción general de alto nivel de cómo crear una tarea mediante AWS Management Console.

Al crear una tarea, la envías a una cola para su procesamiento. El procesamiento comienza automáticamente a partir de tus colas a medida que los recursos lo permiten. Para obtener información sobre las políticas de asignación, consulta [Procesamiento de varios trabajos en paralelo](#).

Para crear un trabajo mediante la MediaConvert consola

1. Abra la página [de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. Selecciona Crear tarea.
3. En la página Crear tarea, proporciona las instrucciones de transcodificación y la configuración del tarea. Para obtener más información, consulte [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).

Asegúrese de seleccionar lo mismo Región de AWS para su trabajo y su almacenamiento de archivos.

4. Seleccione Crear.

Tenga en cuenta que también puedes crear una tarea mediante una [Plantilla](#), [Ajuste preestablecido](#), [tarea duplicada](#) o [JSON de configuración de tarea](#).

Duplicación de una tarea

Para crear una tarea que sea similar a una que haya ejecutado antes, puedes duplicar una tarea completada de tu historial de tareas. También puedes modificar cualquier configuración si quieres cambiarla.

Para crear un trabajo basado en un trabajo reciente mediante la MediaConvert consola

1. Abra la página [de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. Elige el ID de tarea del tarea que quieres duplicar.
3. Elige Duplicar.
4. Si quieres, modifica cualquier configuración de la tarea.

Entre los ajustes que es probable que cambien de proyecto a proyecto se incluyen las siguientes: ubicación de archivo de entrada, ubicaciones de destino de salida y modificadores de nombres de salida. Si ejecuta trabajos de transcodificación para sus clientes que tienen una cuenta Cuentas de AWS diferente a la suya, también debe cambiar la función de IAM en la configuración del trabajo.

5. Elige Crear en la parte inferior de la página.

Importación y exportación de tareas

Los MediaConvert trabajos finalizados permanecen en la página de trabajos durante tres meses. Si desea ejecutar un nuevo trabajo a partir de un trabajo completado más de tres meses después de haberlo ejecutado, exporte el trabajo una vez finalizado y guárdelo. Según el número de trabajos que ejecute, exportar y, a continuación, importar un trabajo puede resultar más sencillo que buscar un trabajo concreto de la lista y duplicarlo.

Para exportar un trabajo mediante la consola MediaConvert

1. Abra la página [de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. Elige el ID de tarea del tarea que quieres exportar.
3. En la página Resumen del tarea, selecciona el botón Ver JSON.
4. Elige Copiar para copiar el JSON en el portapapeles.
5. Pégalala en tu editor de JSON y guárdala.

Para importar un trabajo mediante la MediaConvert consola

1. Abra la página [de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. Selecciona Importar archivo.

Visualización de tu historial de tareas

Puede ver el historial reciente de los MediaConvert trabajos que creó con los suyos Cuenta de AWS en un momento dado Región de AWS. Después de tres meses, el servicio elimina automáticamente el registro de una tarea.

La página Tareas muestra las tareas completadas correctamente, las cancelados, las que se están procesando actualmente, las que están en espera en la cola y también las que finalizaron en error. Puedes filtrar la lista de historial de tareas por el estado y por la cola a la que se enviaron las tareas. También puedes elegir una tarea específico de la lista para ver la configuración del tarea.

Console

Para ver tus trabajos mediante la MediaConvert consola

1. Abra la página [de trabajos](#) en la MediaConvert consola.

2. Opcionalmente, filtra la lista por estado y cola eligiendo de las listas desplegables.
3. Para ver los detalles de una tarea, selecciona un ID de tarea para ver su página de Resumen del tarea.

CLI

En el siguiente ejemplo `list-jobs`, se enumeran hasta veinte de las tareas que ha creado más recientemente.

```
aws mediaconvert list-jobs
```

Para obtener más información sobre cómo cancelar un trabajo mediante la AWS CLI, consulte la [referencia de comandos de la AWS CLI](#).

Búsqueda de tareas

Puede buscar los trabajos recientes que ha creado en los que estén disponibles Regiones de AWS según el nombre del archivo introducido. Después de tres meses, el servicio elimina automáticamente el registro de una tarea.

Console

Para buscar sus trabajos mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página [de búsqueda](#) en la MediaConvert consola.
2. Si quiere, filtre la lista por cola, estado de la tarea o nombre del archivo de entrada.
3. Para ver los detalles de una tarea, selecciona un ID de tarea para ver su página de Resumen del tarea.

CLI

El siguiente `search-jobs` ejemplo busca una tarea con el nombre de archivo de entrada `my-video.mp4` en la cola `Default` con un estado de `COMPLETE`. Tenga en cuenta que `status` puede ser `SUBMITTED`, `PROGRESSING`, `COMPLETE`, `CANCELED` o `ERROR`. Deje `status` o `queue` para buscar todos los estados de tareas o colas:

```
aws mediaconvert search-jobs \
```

```
--input-file my-video.mp4 \  
--status COMPLETE \  
--queue Default
```

Si quiere, también puede buscar cualquier parte de la cadena del nombre del archivo de entrada:

```
aws mediaconvert search-jobs --input-file s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video.mp4  
aws mediaconvert search-jobs --input-file my-video
```

La AWS CLI devolverá un JSON similar al siguiente ejemplo:

```
{  
  "jobs": [  
    {  
      "arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671543211799-abchg1",  
      "id": "1671543211799-abchg1",  
      "createdAt": 1715666761,  
      "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",  
      "status": "COMPLETE",  
      "timing": {  
        "submitTime": 1715666861,  
        "startTime": 1715666863,  
        "finishTime": 1715666900  
      },  
      "accelerationSettings": {  
        "mode": "DISABLED"  
      },  
      "accelerationStatus": "NOT_APPLICABLE",  
      "messages": {  
        "info": [],  
        "warning": []  
      },  
      "warnings": []  
    }  
  ]  
}
```

Para obtener más información sobre cómo buscar trabajos mediante la AWS CLI, consulte la [referencia de comandos de la AWS CLI](#).

 Note

Puedes buscar trabajo solo en los siguientes lugares Regiones de AWS: EE.UU. Este (Ohio), EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. Oeste (Oregón), Asia Pacífico (Singapur), Asia Pacífico (Sídney), Asia Pacífico (Tokio), Europa (Fráncfort) y Europa (Irlanda).

Cancelar una tarea

El siguiente procedimiento explica cómo cancelar un trabajo mediante la AWS Elemental MediaConvert consola.

Console

Para cancelar un trabajo mediante la MediaConvert consola

1. Abra la página [de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. Selecciona el ID de tarea del tarea que desee cancelar eligiendo la opción  situada junto a él.
3. Selecciona Cancelar tarea.

CLI

En el siguiente ejemplo de `cancel-job`, se cancela una tarea.

```
aws mediaconvert cancel-job \  
--id 1234567890123-efg456
```

Para obtener más información sobre cómo cancelar un trabajo mediante la AWS CLI, consulte la [referencia de comandos de la AWS CLI](#).

Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea

Esta página proporciona step-by-step instrucciones sobre cómo configurar una tarea en MediaConvert.

Para configurar un tarea, puedes definir los archivos de entrada que el servicio va a transcodificar, y especificar la fuente de cada elemento multimedia de video, audio y subtítulos. Esta fuente podría ser una parte específica del archivo de entrada principal, o un archivo independiente. A continuación, debe especificar los tipos de archivos de salida y los paquetes que quiere generar AWS Elemental MediaConvert a partir de la entrada. También debe especificar la configuración de codificación detallada para producir la calidad y el tipo de salida que desee.

En este tutorial se muestra cómo configurar los tareas MediaConvert para transcodificar archivos multimedia a diferentes formatos.

Temas

- [Paso opcional: pausar las colas](#)
- [Paso 1: especificar los archivos de entrada](#)
- [Paso 2: crear selectores de entrada para video, audio y subtítulos](#)
- [Paso 3: crear grupos de salida](#)
- [Paso 4: crear salidas](#)
- [Paso 5: especificar la configuración de tarea global](#)

Paso opcional: pausar las colas

Si es un cliente nuevo o está experimentando con la MediaConvert consola, puedes pausar las colas para evitar que se inicie accidentalmente un tarea antes de que esté preparado. Para obtener más información sobre las colas, consulta [Colas](#).

Para pausar o reactivar una cola bajo demanda usando la AWS Management Console

1. Abre la página de [colas](#) en la consola. MediaConvert
2. En la página de Colas, elija el nombre de la cola que desee pausar o reactivar.
3. En la página de la cola, haga clic en el botón Editar cola.
4. En la página Editar cola, en Estado, seleccione Pausado o Activo.
5. Elija Guardar cola.

Paso 1: especificar los archivos de entrada

La primera parte de la configuración de un MediaConvert tarea consiste en especificar la ubicación de los archivos de entrada.

Para especificar la ubicación de su entrada

1. Abre la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija Entrada 1.
3. En el panel Entrada 1, indique el URI a su archivo de entrada de video que está almacenado en Amazon S3 o en un servidor HTTP(S). Para las entradas de Amazon S3, puedes especificar el URI directamente o elegir Examinar para seleccionar de entre sus buckets de Amazon S3. Para las entradas HTTP(S), proporcione la URL del archivo de vídeo de entrada. Para obtener más información, consulta [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Note

Si el audio o los subtítulos de entrada se encuentran en un archivo independiente, no cree entradas independientes para ellos. Especifique estos archivos más adelante en este procedimiento, en los selectores de audio y subtítulos.

4. Para unir más de un archivo de entrada en un único recurso (costura de entrada), añada otra entrada al tarea. Para ello, en el panel Trabajo, en la sección Entradas, seleccione Añadir.

Para los tareas que tienen varios archivos de entrada, MediaConvert crea salidas concatenando las entradas en el orden que se especifique en el tarea. Puedes incluir hasta 150 entradas en el tarea.

Tip

Puedes transcodificar partes de las entradas. Para obtener más información, consulta [Configuración de entrada](#).

Paso 2: crear selectores de entrada para video, audio y subtítulos

A continuación, cree selectores de entrada para marcar los elementos de video, audio y subtítulos de su entrada que utilizará en las salidas. Esto etiqueta cada elemento de entrada para que pueda apuntar a él al configurar las salidas. Al configurar los selectores de entrada, también le proporciona al servicio información acerca de dónde encontrar los datos y cómo interpretarlos.

Para configurar los selectores de entrada

1. En la sección Selector de video, especifique los valores para los campos aplicables a su tarea.

No es necesario crear un selector de video porque crea MediaConvert automáticamente un selector de video cuando comienza a configurar un tarea. Sin embargo, el servicio no detecta automáticamente la información acerca de la fuente de video. Puedes proporcionar esta información en los campos del Selector de video. Si mantiene estos ajustes en su estado predeterminado, creará un tarea válido. Para obtener más información sobre la configuración individual, seleccione el enlace Información junto a cada ajuste.

Note

MediaConvert no admite entradas con varias secuencias de video, como Quad 4k. Cada entrada solo puedes tener un selector de video. Por lo tanto, no hay ningún botón de Añadir selector de video en la consola.

2. En la sección Selectores de audio, en Selector de audio 1, especifique la información sobre su activo de audio principal. No es necesario crear un selector de audio 1 porque el servicio crea automáticamente el primer selector de audio cuando configura un tarea.

Note

Un activo de audio suele ser diálogo, sonido de fondo y música juntos en una pista. Las pistas a menudo constan de varios canales. Por ejemplo, el sonido Dolby 5.1 tiene seis canales por pista.

- a. Para Tipo de selector, elija la forma en que los activos de audio se identifican. A menudo, esto es por pista. Si utiliza una entrada HLS y desea seleccionar una reproducción de audio alternativa, consulta [Requisitos de reproducción de audio HLS alternativos](#).
- b. Proporcione el identificador (es decir, número de pista, PID o código de idioma) para su activo de audio principal. Su activo de audio principal probablemente sea la pista 1.

Note

Para la mayoría de los casos de uso, se asocia una pista de entrada por selector de entrada. Si su caso de uso requiere la combinación de varias pistas en una

pista o varias pistas en una interpretación de un paquete de streaming, combine varias pistas de entrada en un selector de audio escribiendo una lista separada por comas. Para obtener más información sobre cómo combinar las pistas, consulta [Configuración de pistas de audio y selectores de audio](#).

- c. Si su audio se encuentra en un archivo independiente de su video, elija el elemento de interruptor deslizante Archivo externo y proporcione el URI a su archivo de entrada de audio que está almacenado en Amazon S3 o en un servidor HTTP(S). Para las entradas de Amazon S3, puedes especificar el URI directamente o elegir Examinar para seleccionar de entre sus buckets de Amazon S3. Para las entradas HTTP(S), proporcione la URL del archivo de vídeo de entrada. Para obtener más información, consulta [Requisitos de entrada de HTTP](#).
3. Si tiene recursos de audio adicionales, como pistas en varios idiomas, seleccione Añadir selector de audio. A continuación, proporcione información sobre el siguiente activo que se describe en el paso anterior de este procedimiento.
4. En la sección Selectores de subtítulos, elija Añadir selector de subtítulos. Esto crea selectores de subtítulos de entrada para cualquier conjunto de subtítulos que planea utilizar en una salida. Para obtener más información sobre la configuración de subtítulos para su tarea, consulta [Configuración de subtítulos de entrada](#).

Paso 3: crear grupos de salida

Después de especificar su entrada, debe crear los grupos de salida. Las opciones que elige al configurar los grupos de salida afectan a los tipos de activos que produce su tarea y los dispositivos que puedes reproducirlos.

Puedes usar MediaConvert para crear activos multimedia que se dividen, en líneas generales, en dos categorías:

- Paquetes de streaming de ABR. Puedes crear paquetes de tasa de bits adaptativa (ABR) para que los espectadores finales puedan descargar el activo gradualmente mientras lo ven. En función de cómo haya configurado las salidas, el dispositivo del espectador final puede adaptarse a los cambios en el ancho de banda disponible descargando segmentos de mayor o menor calidad. Los paquetes de ABR también se llaman pilas de ABR, porque se componen de una pila de componentes de video, audio y subtítulos. Cada componente de la pila o paquete se denomina representación.

- Archivos independientes. Es posible crear estos archivos y alojarlos en una ubicación en la que los espectadores finales descarguen todo el archivo de una vez y, a continuación, lo vean. También puedes crear archivos independientes y enviarlos a sistemas posteriores para la creación de paquetes y distribución.

Para crear un grupo de salidas

1. En el panel Trabajo, en la sección Grupos de salidas, elija Añadir.
2. Elija un tipo de grupo de salidas y, a continuación, elija Seleccionar.

Cree un grupo de salida de archivo para todos los archivos independientes que vaya a crear. Cree un grupo de salida de streaming de ABR para cada paquete de streaming de ABR que vaya a crear. Para obtener instrucciones sobre qué grupos de salidas de streaming de ABR incluir en su tarea, consulta [Elección de grupos de salida de transmisión con ABR](#).

3. Opcionalmente, en Nombre de grupo personalizado, escriba un nombre para su grupo. Cualquier nombre que proporcione aquí aparecerá en la sección Grupos de salidas de la consola, pero no afectará a las salidas.
4. En Destino, especifique el URI para la ubicación de Amazon S3 donde el servicio de transcodificación almacenará los archivos de salida. Puedes especificar el URI directamente o elegir Examinar para seleccionar de sus buckets de Amazon S3.

 Note

Como opción, puedes adjuntar un nombre base a su URI de destino. Para crear el nombre de archivo de su activo final, el servicio de transcodificación utiliza este nombre base junto con el modificador de nombre que proporcione en la configuración de salida individual.

Si no proporciona un nombre base con su URI, el servicio de transcodificación genera un nombre base desde el nombre de archivo de entrada 1, menos la extensión.

5. Especifique los valores para cualquier configuración adicional que se aplique a todo el grupo de salida. Estos ajustes varían en función del tipo de grupo de salida que seleccione. Para obtener más información sobre la configuración individual, seleccione el enlace Información junto a cada ajuste.

Paso 4: crear salidas

Después de crear los grupos de salida, configure sus salidas en cada grupo. La cantidad de salidas para cada grupo de salida depende del tipo de grupo de salida, como se indica a continuación:

- Para los grupos de salidas de archivos, incluya todos los elementos del activo multimedia de una salida. Esto incluye cualquier audio o subtítulo que proporcione en un archivo independiente.
- Para los grupos de salidas de streaming de ABR (CMAF, Apple HLS, DASH ISO y Microsoft Smooth Streaming), cree una salida independiente para cada elemento multimedia. Esto es, una salida por resolución de video, una salida por pista de audio y una salida por idioma de subtítulos.

Elija uno de los siguientes procedimientos que correspondan a los tipos de grupo de salidas que creó en [Paso 3: crear grupos de salida](#).

Creación de salidas en grupos de salida de streaming de ABR

Para cada grupo de salidas de streaming de ABR que haya configurado en [Paso 3: crear grupos de salida](#), cree y configure una salida para cada elemento multimedia que quiera en el paquete de streaming de ABR.

Creación de salidas de streaming de ABR de video

Para cada salida de video que incluya en su grupo de salida, MediaConvert crea una representación de video o un conjunto de archivos de video segmentados. Varias representaciones de video en un paquete de streaming, con diferentes resoluciones y calidades de video, permiten que el dispositivo del espectador final adapte la calidad del video al ancho de banda disponible.

Note

Aunque el tarea solo tenga un selector de entrada de video, los grupos de salidas de streaming de ABR suelen tener varias salidas de video por grupo de salidas.

Para crear y configurar salidas de streaming de ABR de video

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, debajo del grupo de salidas CMAF, Apple HLS, DASH ISO o Microsoft Smooth Streaming al que desee añadir salidas, elija Salida 1.

Al crear un grupo de salida, completa MediaConvert automáticamente el grupo de salida con la salida 1. No es necesario crear explícitamente la primera salida.

2. En el panel Configuración de salida, para Modificador de nombre, escriba un valor.

MediaConvert adjunta el modificador de nombre a los nombres de archivo que crea para esta salida. Escriba un modificador de nombre que facilitará la identificación de los archivos que llegaron de cada salida, como `-video-hi-res`.

3. Si uno de los grupos predefinidos de ajustes enumerado en Ajuste preestablecido es adecuado para su flujo de tarea, selecciónelo de la lista. Si utiliza un ajuste preestablecido, omita el paso siguiente de este procedimiento.
4. Especifique su configuración de video del siguiente modo:
 - a. En la sección Configuración de salida, especifique los valores para la configuración general restante. En función del tipo de grupo de salida, estos ajustes podrían incluir los ajustes de secuencia de transporte u otros ajustes de contenedor. Para obtener más información sobre la configuración individual, selecciona el enlace Información junto a cada ajuste.
 - b. En la sección Ajustes de transmisión, especifique los valores para la codificación de video. La configuración de video se selecciona de forma predeterminada, por lo que no es necesario elegir este grupo de configuración de forma explícita.

Solo hay un selector de video de entrada por tarea, por lo que no es necesario elegirlo explícitamente al configurar las salidas de video.

Para obtener más información sobre la configuración individual, seleccione los enlaces de Información en la consola.

5. Si la salida incluye un grupo de configuración de audio de forma predeterminada, elimínelo tal y como se indica a continuación:
 - a. En la sección Ajustes de transmisión, elija Audio 1.
 - b. Elija Quitar audio.
6. Si desea varias representaciones de video en su paquete de streaming de ABR, repita los pasos anteriores de este procedimiento. Esto creará una salida de video adicional para cada uno.

Creación de salidas de streaming de ABR de audio

Para cada salida de audio que incluya en su grupo de salida, MediaConvert crea una representación de audio o un conjunto de archivos de video segmentados. La razón más común para incluir varias representaciones de audio es proporcionar varias opciones de idiomas. Si solo proporciona un idioma, lo más probable es que necesite una única salida de audio.

Note

Para las salidas de streaming AAC, el segmento inicial tiene una duración mayor que las demás. Esto se debe a que, con el AAC, el segmento inicial debe contener muestras pregrabadas de AAC silenciosas antes de la parte audible del segmento. MediaConvert tiene en cuenta estas muestras adicionales en las marcas de tiempo, por lo que el audio se reproduce correctamente.

Para crear y configurar salidas de streaming de ABR de audio

1. Si está trabajando en un grupo de salida de CMAF, omita este paso. La primera salida de audio se crea automáticamente.

Cree una salida para su primera pista de audio. Normalmente una pista de audio se corresponde con un idioma.

- a. En el panel Trabajo, elija el grupo de salidas en el que está trabajando.
 - b. En el panel Salidas, elija Añadir salida.
 - c. Elija la salida que acaba de crear.
 - d. Si la salida incluye un grupo de ajustes de video de forma predeterminada, elija Quitar video para eliminarlo. Esto deja el grupo de ajustes de Audio 1 mostrado.
2. En el panel Configuración de salida, para Modificador de nombre, escriba un valor.

MediaConvert adjunta el modificador de nombre a los nombres de archivo que crea para esta salida. Escriba un modificador de nombre que facilitará la identificación de los archivos que llegaron de cada salida, como -audio-english.

3. Si uno de los grupos predefinidos de ajustes enumerado en Ajuste preestablecido es adecuado para su flujo de tarea, selecciónelo de la lista. Si utiliza un ajuste preestablecido, omita el paso siguiente de este procedimiento.
4. Especifique su configuración de audio del siguiente modo:

- a. En la sección Configuración de salida, especifique los valores para la configuración general restante. Para obtener más información sobre la configuración individual, selecciona el enlace Información junto a cada ajuste.
 - b. En Ajustes de transmisión, para Fuente de audio, elija uno de los selectores de audio que ha creado en [Paso 2: crear selectores de entrada para video, audio y subtítulos](#).
 - c. En la sección Ajustes de transmisión, especifique los valores para la codificación de audio. Para obtener más información sobre la configuración individual, selecciona el enlace Información junto a cada ajuste.
5. Si tiene activos de audio adicionales que incluir en el paquete de streaming de ABR, cree un resultado para cada uno de ellos tal y como se indica a continuación:
 - a. En el panel Trabajo, elija el grupo de salidas en el que está trabajando.
 - b. En el panel Salidas, elija Añadir salida.
 - c. Elija la salida que acaba de crear.
 - d. Si la salida incluye un grupo de ajustes de video de forma predeterminada, elija Quitar video para eliminarlo. Esto deja el grupo de ajustes de Audio 1 mostrado.
 - e. Configure la salida tal y como se describe en los pasos del 2 al 4 de este procedimiento.

Creación de salidas de streaming de ABR de subtítulos

La configuración de subtítulos puede resultar compleja. Para obtener información detallada, consulta [Configuración de subtítulos de entrada](#). Para obtener instrucciones básicas, complete el siguiente procedimiento.

Para crear y configurar salidas de streaming de ABR de subtítulos

1. Cree una salida para su primer conjunto de subtítulos. Normalmente, un conjunto de subtítulos se corresponde con un idioma.
 - a. En el panel Trabajo, elija el grupo de salidas en el que está trabajando.
 - b. En el panel Salidas, elija Añadir salida.
 - c. Elija la salida que acaba de crear.
 - d. Si su salida de video incluye grupos de ajustes de video y audio de forma predeterminada, elija Quitar video y Quitar audio para eliminarlos.
 - e. Seleccione Añadir subtítulos para mostrar un conjunto de ajustes de subtítulos.

2. En el panel Configuración de salida, para Modificador de nombre, escriba un valor.

MediaConvert adjunta el modificador de nombre a los nombres de archivo que crea para esta salida. Escriba un modificador de nombre que facilitará la identificación de los archivos que llegaron de cada salida, como `-captions-english`.

3. Especifique su configuración de subtítulos del siguiente modo:
 - a. En la sección Configuración de salida, especifique los valores para la configuración general restante. Para obtener más información sobre la configuración individual, selecciona el enlace Información junto a cada ajuste.
 - b. En Ajustes de transmisión, para Fuente de subtítulos, elija uno de los selectores de subtítulos que ha creado en [Paso 2: crear selectores de entrada para video, audio y subtítulos](#).
 - c. En la sección Ajustes de transmisión, especifique los valores para la configuración de subtítulos restante.

Creación de manifiestos adicionales

De forma predeterminada, MediaConvert genera una única lista de reproducción multivariante para cada uno de los grupos CMAF, DASH ISO y de salida. Apple HLS Microsoft Smooth Streaming Este manifiesto predeterminado hace referencia a todas las salidas del grupo de salidas.

Si lo desea, puedes crear listas de reproducción multivariantes adicionales que hagan referencia únicamente a un subconjunto de las salidas del grupo de salidas. Por ejemplo, es posible que desee crear un manifiesto que no incluya salidas HDR para los espectadores que no tengan una suscripción que incluya HDR.

Note

Para los grupos de salidas CMAF, si mantiene el valor predeterminado habilitado para Escribir manifiesto HLS y Escribir manifiesto DASH, MediaConvert crea manifiestos adicionales en ambos formatos. Si deshabilita cualquiera de estas opciones, MediaConvert no creará manifiestos adicionales en ese formato.

Para crear un manifiesto adicional

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija el grupo de salidas para el que quiere crear el manifiesto adicional.
2. En la sección Manifiestos adicionales situada a la derecha, elija Añadir manifiesto.
3. En Modificador de nombre de manifiesto, escriba el texto que quiera que esté al final del nombre del archivo de manifiesto, delante de la extensión. Esta configuración es obligatoria, porque le da a cada manifiesto un nombre de archivo diferente.
4. En Seleccionar salidas, elija las salidas a las que desea que haga referencia el manifiesto.
5. Repita estos pasos para crear hasta 10 manifiestos adicionales. Cada manifiesto adicional debe tener un valor diferente para Modificador de nombre de manifiesto.

Creación y configuración de salidas en grupos de salida de archivos

Con los grupos de salidas de archivo, cada activo que crea el servicio se corresponde con una salida, en lugar de un grupo de salida. Cada activo contiene todos los elementos de video, audio y subtítulos. Por lo tanto, es más fácil configurar mediante la creación previa de la salida y, a continuación, la configuración de todos los selectores de salida.

Crear salidas de archivo

Si ha creado un grupo de salidas de archivo en [Paso 3: crear grupos de salida](#), cree y configure una salida en el grupo de salidas de archivo para cada archivo independiente que vaya a crear.

Para crear una salida en un grupo de salida de archivo

1. Al crear un grupo de salida, completa MediaConvert automáticamente el grupo de salida con salida 1, por lo que no es necesario crearla de forma explícita. Si está creando un único archivo independiente, omita el resto de este procedimiento.
2. Si desea crear más de un archivo independiente, cree salidas adicionales tal y como se indica a continuación:
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, elija Grupo de archivos.
 - b. En el panel Salidas, elija Añadir salida.

Configurar selectores de salida en salidas de archivos

A continuación, para cada salida de archivo que acaba de crear, configure selectores de salida.

Para configurar los selectores de salida en una salida de archivo

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, en Grupo de archivos, elija Salida 1.
2. En el panel Configuración de salida, para Modificador de nombre, escriba un valor.

MediaConvert adjunta el modificador de nombre a los nombres de archivo que crea para esta salida. Escriba un modificador de nombre que identifica los archivos que llegaron de cada salida, como `-standalone-hi-res`.

3. Si uno de los grupos predefinidos de ajustes enumerado en Ajuste preestablecido es adecuado para su flujo de tarea, selecciónelo de la lista. Si utiliza un elemento preestablecido, omita el paso 4 de este procedimiento.

Los elementos preestablecidos de salida pueden contener hasta un conjunto cada uno de video, audio y subtítulos. Por lo tanto, si su archivo de salida independiente contiene más de un activo de audio o de subtítulos, no puedes utilizar un elemento preestablecido. Si no puedes utilizar elementos preestablecidos en la salida, pero desea utilizar la configuración preestablecida como punto de partida, elija el elemento preestablecido y, a continuación, elija Sin elemento preestablecido en la lista desplegable Elemento preestablecido. Esto completa previamente la salida con los mismos valores de configuración que se encuentran en el elemento preestablecido.

4. Especifique su configuración de salida del siguiente modo:
 - a. En la sección Configuración de salida, especifique los valores para la configuración general restante. Esta configuración varía en función del contenedor que elija. Para obtener más información sobre la configuración individual, selecciona el enlace Información junto a cada ajuste.
 - b. En la sección Ajustes de transmisión, especifique los valores para la codificación de video. Para obtener más información sobre la configuración individual, selecciona el enlace Información junto a cada ajuste.

Note

La pestaña de configuración de video se selecciona de forma predeterminada, por lo que no es necesario elegir este grupo de ajustes de forma explícita. Solo hay un selector de video de entrada por tarea, por lo que no es necesario elegirlo explícitamente al configurar las salidas de video.

- c. Elija Audio 1 para mostrar el grupo de ajustes de codificación para el primer activo de audio. Audio 1 se encuentra en el lado izquierdo del panel de Ajustes de transmisión, debajo de Video.
- d. En Ajustes de transmisión, para Fuente de audio, elija uno de los selectores de audio que ha creado en [Paso 2: crear selectores de entrada para video, audio y subtítulos](#).
- e. En la sección Ajustes de transmisión, especifique los valores para la codificación de audio. Para obtener más información sobre la configuración individual, selecciona el enlace Información junto a cada ajuste.
- f. Para incluir subtítulos en la salida, elija Añadir subtítulos. Aparecerá un grupo de ajustes de subtítulos. Para obtener más información acerca de la configuración de subtítulos, consulta [Configuración de subtítulos de entrada](#).

Paso 5: especificar la configuración de tarea global

La configuración de tarea global se aplica a todas las salidas creadas por el tarea.

Si su tarea incorpora el audio o los subtítulos proporcionados en un archivo independiente de su entrada, o si utiliza la característica de la superposición gráfica (insertador de imagen), es especialmente importante que esta configuración esté correcta.

Existen tres grupos diferentes de código temporal. La configuración de código temporal del tarea global es uno de esos tres. Para obtener más información sobre los diferentes conjuntos de configuración de código temporal y cómo MediaConvert administra los códigos temporales, consulta [Configuración de códigos temporales](#)

Para especificar la configuración de tarea global

1. En el panel Trabajo, en la sección Configuración del tarea, seleccione Integración con AWS .
2. Para el Rol de IAM, elija un rol de IAM que tenga permisos para acceder a los buckets de Amazon S3 que mantienen sus archivos de entrada y salida. El rol de IAM debe tener una

relación de confianza con MediaConvert. Para obtener información acerca de la creación de esta función, consulta [Configuración de permisos de IAM](#).

3. Opcionalmente, especifique la configuración de código temporal de todo el tarea en el panel Configuración de código temporal.
4. Especifique los valores para las otras configuraciones de tarea y habilite los procesadores globales. Para obtener más información sobre la configuración individual, seleccione el enlace Información junto a cada ajuste.

Ejemplo de configuración de trabajo JSONs

La configuración de los tareas de estos ejemplos representa los tareas válidos más simples que se pueden ejecutar. Funciona bien para hacer ensayos con el servicio. Cuando quieras realizar transcodificaciones más complejas o crear diferentes salidas, utiliza la consola para configurar tu tarea y generar su especificación de tarea en JSON. Para hacerlo, en el panel Tarea de la izquierda, en Configuración del tarea, elija Mostrar JSON de la tarea.

Para obtener más información sobre cómo enviar tu trabajo mediante programación, consulta uno de los temas introductorios de la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API:

- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la o la AWS SDKs AWS CLI](#)
- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la API](#)

Important

Le recomendamos que utilice la MediaConvert consola para generar la especificación de trabajo de JSON de producción.

La especificación de tu tarea debe ajustarse a la validación realizada por el motor de transcodificación. Las validaciones del motor de transcodificación representan dependencias complejas entre grupos de configuraciones y dependencias entre las configuraciones de transcodificación y las propiedades de los archivos de entrada. La MediaConvert consola funciona como un generador de trabajos interactivo para facilitar la creación de especificaciones JSON de trabajo válidas. Puedes utilizar nuestras [plantillas de tarea](#) y [salidas preestablecidas](#) para comenzar a utilizar rápidamente.

Para utilizar estos ejemplos, reemplaza los siguientes valores de marcador por valores reales:

- ROL AQUÍ
- s3://amzn-s3-demo-bucket
- s3://amzn-s3-demo-bucket1

Ejemplos

- [Ejemplo: MP4 salida](#)
- [Ejemplo: salida ABR](#)
- [Ejemplo: ABR automatizado](#)

Ejemplo: MP4 salida

```
{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE ARN",
  "Settings": {
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {
            "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/out"
          }
        },
      },
    ],
    "Outputs": [
      {
        "VideoDescription": {
          "ScalingBehavior": "DEFAULT",
          "TimecodeInsertion": "DISABLED",
          "AntiAlias": "ENABLED",
          "Sharpness": 50,
          "CodecSettings": {
            "Codec": "H_264",
            "H264Settings": {
              "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
              "NumberReferenceFrames": 3,
              "Syntax": "DEFAULT",
              "Softness": 0,
              "GopClosedCadence": 1,
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
"GopSize": 48,
"Slices": 1,
"GopBReference": "DISABLED",
"SlowPal": "DISABLED",
"SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
"FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
"EntropyEncoding": "CABAC",
"Bitrate": 4500000,
"FramerateControl": "SPECIFIED",
"RateControlMode": "CBR",
"CodecProfile": "HIGH",
"Telecine": "NONE",
"MinIInterval": 0,
"AdaptiveQuantization": "HIGH",
"CodecLevel": "LEVEL_4_1",
"FieldEncoding": "PAFF",
"SceneChangeDetect": "ENABLED",
"QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
"FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
"UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
"GopSizeUnits": "FRAMES",
"ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
"NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
"RepeatPps": "DISABLED",
"HrdBufferSize": 9000000,
"HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
"FramerateNumerator": 24000,
"FramerateDenominator": 1001
}
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT",
"Width": 1920,
"Height": 1080
},
"AudioDescriptions": [
{
  "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
  "CodecSettings": {
    "Codec": "AAC",
    "AacSettings": {
```

```

        "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
        "Bitrate": 96000,
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "LC",
        "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
        "RawFormat": "NONE",
        "SampleRate": 48000,
        "Specification": "MPEG4"
    }
},
    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
"ContainerSettings": {
    "Container": "MP4",
    "Mp4Settings": {
        "CslgAtom": "INCLUDE",
        "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
        "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
    }
}
}
]
}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
    "AudioSelectors": {
        "Audio Selector 1": {
            "Tracks": [
                1
            ],
            "Offset": 0,
            "DefaultSelection": "DEFAULT",
            "SelectorType": "TRACK",
            "ProgramSelection": 1
        },
        "Audio Selector 2": {
            "Tracks": [
                2
            ],
            "Offset": 0,
            "DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",

```

```

        "SelectorType": "TRACK",
        "ProgramSelection": 1
    },
    "VideoSelector": {
        "ColorSpace": "FOLLOW"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "TimecodeSource": "EMBEDDED",
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
}
]
}
}

```

Ejemplo: salida ABR

```

{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE ARN",
  "Settings": {
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "Apple HLS",
        "Outputs": [
          {
            "ContainerSettings": {
              "Container": "M3U8",
              "M3u8Settings": {
                "AudioFramesPerPes": 2,
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
                "PmtPid": 480,
                "PrivateMetadataPid": 503,
                "ProgramNumber": 1,
                "PatInterval": 100,
                "PmtInterval": 100,
                "VideoPid": 481,
                "AudioPids": [

```



```
        482,  
        483,  
        484,  
        485,  
        486,  
        487,  
        488,  
        489,  
        490,  
        491,  
        492  
    ]  
}  
,  
"VideoDescription": {  
    "Width": 1920,  
    "Height": 1080,  
    "VideoPreprocessors": {  
        "Deinterlacer": {  
            "Algorithm": "INTERPOLATE",  
            "Mode": "DEINTERLACE"  
        }  
    },  
    "AntiAlias": "ENABLED",  
    "Sharpness": 100,  
    "CodecSettings": {  
        "Codec": "H_264",  
        "H264Settings": {  
            "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
            "ParNumerator": 1,  
            "NumberReferenceFrames": 3,  
            "Softness": 0,  
            "FramerateDenominator": 1001,  
            "GopClosedCadence": 1,  
            "GopSize": 90,  
            "Slices": 1,  
            "HrdBufferSize": 12500000,  
            "ParDenominator": 1,  
            "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
            "TemporalAdaptiveQuantization": "DISABLED",  
            "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",  
            "EntropyEncoding": "CABAC",  
            "Bitrate": 8500000,  
            "FramerateControl": "SPECIFIED",
```

```
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "HIGH",
        "Telecine": "NONE",
        "FramerateNumerator": 30000,
        "MinIInterval": 0,
        "AdaptiveQuantization": "MEDIUM",
        "CodecLevel": "LEVEL_4",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "SPECIFIED",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
        "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
        "Syntax": "DEFAULT"
    }
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT"
},
"AudioDescriptions": [
    {
        "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
        "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
        "CodecSettings": {
            "Codec": "AAC",
            "AacSettings": {
                "Bitrate": 128000,
                "RateControlMode": "CBR",
                "CodecProfile": "LC",
                "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                "SampleRate": 48000
            }
        },
        "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
    }
],
"NameModifier": "_high"
},
{
    "VideoDescription": {
        "ScalingBehavior": "DEFAULT",
        "TimecodeInsertion": "DISABLED",
```

```
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 50,
"CodecSettings": {
  "Codec": "H_264",
  "H264Settings": {
    "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
    "NumberReferenceFrames": 3,
    "Syntax": "DEFAULT",
    "Softness": 0,
    "GopClosedCadence": 1,
    "GopSize": 90,
    "Slices": 1,
    "GopBReference": "DISABLED",
    "SlowPal": "DISABLED",
    "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
    "EntropyEncoding": "CABAC",
    "Bitrate": 7500000,
    "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
    "RateControlMode": "CBR",
    "CodecProfile": "MAIN",
    "Telecine": "NONE",
    "MinIInterval": 0,
    "AdaptiveQuantization": "HIGH",
    "CodecLevel": "AUTO",
    "FieldEncoding": "PAFF",
    "SceneChangeDetect": "ENABLED",
    "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
    "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
    "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
    "GopSizeUnits": "FRAMES",
    "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
    "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
    "RepeatPps": "DISABLED"
  }
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT",
"Width": 1280,
"Height": 720
},
```

```
"AudioDescriptions": [
  {
    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "CodecSettings": {
      "Codec": "AAC",
      "AacSettings": {
        "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
        "Bitrate": 96000,
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "LC",
        "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
        "RawFormat": "NONE",
        "SampleRate": 48000,
        "Specification": "MPEG4"
      }
    },
    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
  }
],
"OutputSettings": {
  "HlsSettings": {
    "AudioGroupId": "program_audio",
    "AudioRenditionSets": "program_audio",
    "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
  }
},
"ContainerSettings": {
  "Container": "M3U8",
  "M3u8Settings": {
    "AudioFramesPerPes": 4,
    "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
    "PmtPid": 480,
    "PrivateMetadataPid": 503,
    "ProgramNumber": 1,
    "PatInterval": 0,
    "PmtInterval": 0,
    "Scte35Source": "NONE",
    "Scte35Pid": 500,
    "TimedMetadata": "NONE",
    "TimedMetadataPid": 502,
    "VideoPid": 481,
    "AudioPids": [
      482,
      483,
```

```
484,  
485,  
486,  
487,  
488,  
489,  
490,  
491,  
492  
    ]  
  }  
},  
"NameModifier": "_med"  
},  
{  
  "VideoDescription": {  
    "ScalingBehavior": "DEFAULT",  
    "TimecodeInsertion": "DISABLED",  
    "AntiAlias": "ENABLED",  
    "Sharpness": 100,  
    "CodecSettings": {  
      "Codec": "H_264",  
      "H264Settings": {  
        "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
        "NumberReferenceFrames": 3,  
        "Syntax": "DEFAULT",  
        "Softness": 0,  
        "GopClosedCadence": 1,  
        "GopSize": 90,  
        "Slices": 1,  
        "GopBReference": "DISABLED",  
        "SlowPal": "DISABLED",  
        "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
        "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",  
        "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",  
        "EntropyEncoding": "CABAC",  
        "Bitrate": 3500000,  
        "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",  
        "RateControlMode": "CBR",  
        "CodecProfile": "MAIN",  
        "Telecine": "NONE",  
        "MinIInterval": 0,  
        "AdaptiveQuantization": "HIGH",  
        "CodecLevel": "LEVEL_3_1",
```

```
        "FieldEncoding": "PAFF",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
        "RepeatPps": "DISABLED"
    },
    "AfdSignaling": "NONE",
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT",
    "Width": 960,
    "Height": 540
},
"AudioDescriptions": [
{
    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "CodecSettings": {
        "Codec": "AAC",
        "AacSettings": {
            "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
            "Bitrate": 96000,
            "RateControlMode": "CBR",
            "CodecProfile": "LC",
            "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
            "RawFormat": "NONE",
            "SampleRate": 48000,
            "Specification": "MPEG4"
        }
    },
    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
"OutputSettings": {
    "HlsSettings": {
        "AudioGroupId": "program_audio",
        "AudioRenditionSets": "program_audio",
        "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
},
```

```
"ContainerSettings": {
  "Container": "M3U8",
  "M3u8Settings": {
    "AudioFramesPerPes": 4,
    "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
    "PmtPid": 480,
    "PrivateMetadataPid": 503,
    "ProgramNumber": 1,
    "PatInterval": 0,
    "PmtInterval": 0,
    "Scte35Source": "NONE",
    "Scte35Pid": 500,
    "TimedMetadata": "NONE",
    "TimedMetadataPid": 502,
    "VideoPid": 481,
    "AudioPids": [
      482,
      483,
      484,
      485,
      486,
      487,
      488,
      489,
      490,
      491,
      492
    ]
  }
},
  "NameModifier": "_low"
},
"OutputGroupSettings": {
  "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
  "HlsGroupSettings": {
    "ManifestDurationFormat": "INTEGER",
    "SegmentLength": 10,
    "TimedMetadataId3Period": 10,
    "CaptionLanguageSetting": "OMIT",
    "Destination": "s3://bucket/hls1/master",
    "TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
    "CodecSpecification": "RFC_4281",
    "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
```

```
        "ProgramDateTimePeriod": 600,
        "MinSegmentLength": 0,
        "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
        "ProgramDateTime": "EXCLUDE",
        "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
        "ManifestCompression": "NONE",
        "ClientCache": "ENABLED",
        "StreamInfResolution": "INCLUDE"
    }
}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
    "AudioSelectors": {
        "Audio Selector 1": {
            "Tracks": [
                1
            ],
            "Offset": 0,
            "DefaultSelection": "DEFAULT",
            "SelectorType": "TRACK",
            "ProgramSelection": 1
        },
        "Audio Selector 2": {
            "Tracks": [
                2
            ],
            "Offset": 0,
            "DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",
            "SelectorType": "TRACK",
            "ProgramSelection": 1
        }
    },
    "VideoSelector": {
        "ColorSpace": "FOLLOW"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "TimecodeSource": "EMBEDDED",
```



```
        "FileInput": "s3://INPUT"
      }
    ]
  }
}
```

Ejemplo: ABR automatizado

Este ejemplo de especificación de tarea en JSON especifica una pila ABR automática en el HLS de Apple. Además de especificar la configuración de ABR automática, establece estos valores de forma explícita:

- Transcodificación acelerada de Mode a PREFERRED
- De rateControlMode a QVBR
- De qualityTuningLevel a MULTI_PASS_HQ

Para obtener más información acerca de la configuración de ABR automática, consulta [ABR automatizado](#).

```
{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE ARN",
  "Settings": {
    "TimecodeConfig": {
      "Source": "ZEROBASED"
    },
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "Apple HLS",
        "Outputs": [
          {
            "ContainerSettings": {
              "Container": "M3U8",
              "M3u8Settings": {
                "AudioFramesPerPes": 4,
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
                "PmtPid": 480,
                "PrivateMetadataPid": 503,
                "ProgramNumber": 1,
                "PatInterval": 0,

```

```
    "PmtInterval": 0,
    "Scte35Source": "NONE",
    "NielsenId3": "NONE",
    "TimedMetadata": "NONE",
    "VideoPid": 481,
    "AudioPids": [
      482,
      483,
      484,
      485,
      486,
      487,
      488,
      489,
      490,
      491,
      492
    ]
  }
},
"VideoDescription": {
  "ScalingBehavior": "DEFAULT",
  "TimecodeInsertion": "DISABLED",
  "AntiAlias": "ENABLED",
  "Sharpness": 50,
  "CodecSettings": {
    "Codec": "H_264",
    "H264Settings": {
      "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
      "NumberReferenceFrames": 3,
      "Syntax": "DEFAULT",
      "Softness": 0,
      "FramerateDenominator": 1,
      "GopClosedCadence": 1,
      "GopSize": 60,
      "Slices": 2,
      "GopBReference": "DISABLED",
      "EntropyEncoding": "CABAC",
      "FramerateControl": "SPECIFIED",
      "RateControlMode": "QVBR",
      "CodecProfile": "MAIN",
      "Telecine": "NONE",
      "FramerateNumerator": 30,
      "MinIInterval": 0,
```

```
        "AdaptiveQuantization": "AUTO",
        "CodecLevel": "AUTO",
        "FieldEncoding": "PAFF",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "MULTI_PASS_HQ",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
        "RepeatPps": "DISABLED",
        "DynamicSubGop": "STATIC"
    }
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT"
},
"OutputSettings": {
    "HlsSettings": {
        "AudioGroupId": "program_audio",
        "AudioRenditionSets": "program_audio",
        "AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC",
        "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
},
"NameModifier": "video"
},
{
    "ContainerSettings": {
        "Container": "M3U8",
        "M3u8Settings": {
            "AudioFramesPerPes": 4,
            "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
            "PmtPid": 480,
            "PrivateMetadataPid": 503,
            "ProgramNumber": 1,
            "PatInterval": 0,
            "PmtInterval": 0,
            "Scte35Source": "NONE",
            "NielsenId3": "NONE",
            "TimedMetadata": "NONE",
            "TimedMetadataPid": 502,
```

```
    "VideoPid": 481,
    "AudioPids": [
      482,
      483,
      484,
      485,
      486,
      487,
      488,
      489,
      490,
      491,
      492
    ]
  },
  "AudioDescriptions": [
    {
      "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
      "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
      "CodecSettings": {
        "Codec": "AAC",
        "AacSettings": {
          "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
          "Bitrate": 96000,
          "RateControlMode": "CBR",
          "CodecProfile": "LC",
          "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
          "RawFormat": "NONE",
          "SampleRate": 48000,
          "Specification": "MPEG4"
        }
      },
      "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
    }
  ],
  "OutputSettings": {
    "HlsSettings": {
      "AudioGroupId": "program_audio",
      "AudioTrackType": "ALTERNATE_AUDIO_AUTO_SELECT_DEFAULT",
      "AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC",
      "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
  }
},
```

```

        "NameModifier": "audio"
    }
],
"OutputGroupSettings": {
    "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
    "HlsGroupSettings": {
        "ManifestDurationFormat": "FLOATING_POINT",
        "SegmentLength": 10,
        "TimedMetadataId3Period": 10,
        "CaptionLanguageSetting": "OMIT",
        "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/main",
        "TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
        "CodecSpecification": "RFC_4281",
        "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
        "ProgramDateTimePeriod": 600,
        "MinSegmentLength": 0,
        "MinFinalSegmentLength": 0,
        "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
        "ProgramDateTime": "EXCLUDE",
        "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
        "ManifestCompression": "NONE",
        "ClientCache": "ENABLED",
        "AudioOnlyHeader": "INCLUDE",
        "StreamInfResolution": "INCLUDE"
    }
},
"AutomatedEncodingSettings": {
    "AbrSettings": {
        "MaxRenditions": 6,
        "MaxAbrBitrate": 5000000,
        "MinAbrBitrate": 300000
    }
}
},
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
    {
        "AudioSelectors": {
            "Audio Selector 1": {
                "Offset": 0,
                "DefaultSelection": "DEFAULT",
                "ProgramSelection": 1
            }
        }
    }
]

```

```
    },
    "VideoSelector": {
      "ColorSpace": "FOLLOW",
      "Rotate": "DEGREE_0",
      "AlphaBehavior": "DISCARD"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "InputScanType": "AUTO",
    "TimecodeSource": "ZEROBASED",
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/test.mov"
  }
],
},
"AccelerationSettings": {
  "Mode": "PREFERRED"
},
"StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
"Priority": 0
}
```

Especificación de archivos de entrada y clips de entrada

Se puede utilizar MediaConvert para flujos de trabajo de ensamblaje. Un flujo de trabajo de ensamblaje es un MediaConvert trabajo que consiste en recortar y coser las entradas básicas para ensamblar los activos de salida de diferentes fuentes sin necesidad de utilizar un software de edición independiente. Por ejemplo, un flujo de tarea de montaje puedes crear un "bumper" seguido de contenido de características intercalado con anuncios. El contenido de las características puedes tener una superposición gráfica del logotipo al principio del segmento de cada característica.


Con este tipo de trabajos, las salidas se ensamblan a partir de múltiples entradas mediante el cosido de entradas o de partes de las entradas mediante el recorte de entradas. MediaConvert crea todos los resultados de una tarea a partir de este ensamblaje. Si desea salidas con diferentes clips de los archivos de entrada o con una disposición diferente de las entradas, debe crear un tarea distinto para cada montaje.

Temas

- [¿Cómo MediaConvert utiliza los cronogramas para ensamblar los trabajos](#)
- [Configuración de una tarea de flujo de tarea de montaje](#)
- [Configuración de pistas de audio y selectores de audio](#)
- [Configuración de subtítulos de entrada](#)

¿Cómo MediaConvert utiliza los cronogramas para ensamblar los trabajos

MediaConvert ensambla las entradas y los clips de entrada según las líneas de tiempo de entrada y la línea de tiempo de salida. El servicio construye estas líneas temporales en función de la configuración, y después monta las entradas en salidas en función de las primeras. La siguiente ilustración muestra tres líneas temporales de entrada independientes y una línea temporal de salida.



Líneas temporales de entrada

Cada entrada tiene su propia línea temporal de entrada. Una línea de tiempo de entrada es una serie de códigos de tiempo que se MediaConvert generan para representar cada fotograma del archivo de entrada.

De forma predeterminada, la línea temporal de entrada es la misma que todos los códigos temporales incrustados en el vídeo de entrada. Puedes especificar un código temporal de inicio diferente en la configuración de entrada Origen de código temporal. Si utiliza la API o un SDK, encontrará esta configuración en el archivo JSON de su tarea. El nombre de la configuración es `TimecodeSource`, ubicado en `Settings, Inputs`. Para obtener más información, consulte [the section called “Configuración de códigos de tiempo de entrada”](#).

MediaConvert utiliza la línea temporal de entrada para lo siguiente:

- Determinar cuándo aparecen superposiciones de gráficos de entrada (imágenes insertadas) en el vídeo. Para obtener más información acerca de la diferencia entre las superposiciones de entrada y de salida, consulta [Elección entre superposición de entrada y superposición de salida](#).
- Determinar cuándo aparecen superposiciones de gráficos de movimiento (imágenes insertadas) en el vídeo. Para obtener más información acerca de los diferentes tipos de superposiciones de gráficos, consulta [Inserción de imagen](#).
- Sincronizar el vídeo con subtítulos asociados que estén en un formato basado en códigos temporales. Los subtítulos asociados son subtítulos que se proporcionan como archivos de entrada independientes del vídeo.
- Interpretación de los códigos temporales proporcionados al especificar clips de entrada.

Línea temporal de salida

La línea de tiempo de salida es la serie de códigos de tiempo que se MediaConvert generan para incrustarlos en las salidas. MediaConvert también utiliza los códigos de tiempo de la línea de tiempo de salida para las funciones que se aplican a todos los resultados del trabajo.

De forma predeterminada, la línea temporal de salida es la misma que todos los códigos temporales incluidos en el vídeo del primer archivo de entrada. Puedes especificar un código temporal de inicio diferente en la opción Configuración de código temporal para todo el tarea en Configuración del tarea. Si utiliza la API o un SDK, encontrará estas configuraciones en el archivo JSON de su tarea. Estas configuraciones se encuentran en Settings, TimecodeConfig. Para obtener más información, consulte [Ajuste de la línea temporal de salida con la configuración de código temporal para todo el tarea](#).

MediaConvert utiliza la línea de tiempo de salida para lo siguiente:

- Determinar los códigos temporales que se van a incluir en el vídeo de salida, cuando se habilita la opción Inserción de código temporal en la configuración del código temporal de salida.
- Determinar cuándo aparecen las superposiciones de salida (imágenes insertadas) en el vídeo. Para obtener más información acerca de los diferentes tipos de superposiciones de gráficos, consulta [Inserción de imagen](#).
- Determinar cómo muestran el tiempo las listas de reproducción variantes de HLS.
- Interpretar el código temporal que proporciona al especificar un valor para Código temporal delimitador.

Configuración de una tarea de flujo de tarea de montaje

Siga estos pasos para configurar un tarea que combine funciones del flujo de tarea de montaje, como el recorte de entradas, la combinación de entradas, la superposición de gráficos y la sincronización de subtítulos asociados. Realizar estas tareas en este orden puedes facilitar la configuración. En particular, le recomendamos que especifique los clips de entrada en último lugar. Esto se debe a que cada línea temporal de entrada cuenta los fotogramas de toda la entrada, no de cada clip individual.

Este procedimiento se basa en el concepto de líneas temporales de entrada y salida. Para obtener más información, consulta [¿Cómo MediaConvert utiliza los cronogramas para ensamblar los trabajos.](#)

Para configurar un tarea de flujo de tarea de montaje (consola)

1. Especifique los archivos de entrada de vídeo.

Puede tener hasta 150 entradas en una tarea. MediaConvert une las entradas en el orden en que las añadas. Para utilizar varios clips del mismo archivo de entrada en orden cronológico sin otras entradas entre ellos, especifique el archivo de entrada solo una vez.

Para obtener instrucciones completas, consulta [the section called “Paso 1: especificar los archivos de entrada”.](#)

2. Configure los selectores de audio.

En cada entrada, cree selectores de audio para asignar el audio de entrada a las salidas. Para obtener instrucciones, consulte [Paso 2: crear selectores de entrada para video, audio y subtítulos.](#)

Con los archivos de audio del sidecar, MediaConvert sincroniza el audio y el vídeo sin tener en cuenta los códigos de tiempo. MediaConvert alinea el inicio del archivo de audio con el inicio del archivo de vídeo.

Tanto si el audio está en un archivo asociado como si está incrustado en el vídeo, puedes ajustar su sincronización utilizando el ajuste Desplazamiento del selector de audio de entrada. Utilice un número positivo para Desplazamiento para mover el audio más adelante en la línea temporal de entrada; utilice un número negativo para moverlo a una posición anterior.

3. Sincronice todos los subtítulos asociados.

La forma de configurar la sincronización de los subtítulos asociados depende del formato de los subtítulos de entrada:

- Si el formato de los subtítulos de entrada se basa en códigos temporales (por ejemplo, SCC o STL), el servicio sincroniza el código temporal en el archivo de subtítulos con la línea temporal de entrada.
- Si el formato de los subtítulos de entrada se basa en la marca temporal (por ejemplo, SRT, SMI o TTML), el servicio sincroniza los subtítulos con el vídeo sin tener en cuenta los códigos temporales.

Información relacionada

- [Acerca de la alineación del origen del código temporal de entrada y los subtítulos](#)
 - [the section called “Configuración de códigos de tiempo de entrada”](#)
 - [Subtítulos y selectores de subtítulos](#)
4. Indique cuándo desea que aparezcan las superposiciones de gráficos o las superposiciones de gráficos en movimiento.

La forma en que se especifica el tiempo en que aparece la superposición depende del tipo de superposición que especifique:

- Para las superposiciones de gráficos fijos de entrada, especifique la superposición en la entrada en la que desee que aparezca la superposición. Especifique las horas de inicio y finalización con códigos temporales que coincidan con la línea temporal de esa entrada.
- Para las superposiciones de gráficos fijos de salida, especifique cuándo desea que aparezca la superposición en función de la línea temporal de salida.
- Para las superposiciones de gráficos de movimiento, especifique cuándo desea que aparezca la superposición en función de las líneas temporales de las entradas.

Información relacionada

- [the section called “Configuración de códigos de tiempo de entrada”](#)
 - [the section called “Configuración de códigos de tiempo de salida”](#)
 - [Inserción de imagen](#)
5. Especifique los clips de entrada.

A menos que desee MediaConvert incluir la duración completa de la entrada, especifique los clips de entrada para cada entrada. Especifique las horas de inicio y finalización con códigos temporales que coincidan con la línea temporal de esa entrada.

Configure los clips de entrada de la siguiente manera:

- a. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija una entrada.
- b. En la sección Clips de entrada, elija Añadir clip de entrada.
- c. Introduzca los códigos temporales de inicio y finalización del primer clip que desee incluir. Usa el siguiente formato de 24 horas con un número de fotograma: HH:MM:SS:FF.

Al especificar un clip de entrada para una entrada únicamente de audio, los últimos números del código de tiempo que introduzca corresponden a centésimas de segundo. Por ejemplo, 00:00:30:75 equivale a 30,75 segundos.

Asegúrese de proporcionar códigos temporales que se alineen con la línea temporal de entrada. De forma predeterminada, MediaConvert basa el recorte de entrada en los códigos de tiempo que están incrustados en el vídeo de entrada. La forma en que alinee los códigos temporales depende de si el vídeo de entrada tiene códigos temporales incrustados:

- Si la entrada no tiene códigos temporales incrustados, establezca la Fuente de código temporal en Inicio en 0 o Inicio especificado.
- Si la entrada tiene códigos de tiempo incrustados y desea usarlos, MediaConvert para la fuente del código de tiempo, mantenga el valor predeterminado, Embedded. Especifique el momento de inicio y fin del recorte según corresponda.

Por ejemplo, si una Fuente de código temporal de entrada está establecida en Incrustada con códigos temporales de video incrustados que comienzan en 01:00:00:00, defina el código temporal de inicio para un recorte de 30 segundos en 01:00:30:00 (no 00:00:30:00). De forma predeterminada, la línea temporal de entrada es la misma que los códigos temporales que están incrustados en el vídeo. Puedes cambiar lo que determina la línea temporal de entrada ajustando la configuración de Origen de código temporal de entrada.

- Especifique una duración del clip de entrada inferior a 12 horas.

Para obtener más información, consulta [Ajuste de la línea temporal de entrada con el origen del código temporal de entrada](#).

- d. Especifique cualquier clip adicional. Los distintos clips deben estar en orden cronológico y no pueden superponerse; cada Código temporal de inicio debe ir después del Código temporal de finalización del clip anterior.

Si especifica más de un clip de entrada, todos aparecerán en la salida, uno detrás de otro, en el orden en el que se especifiquen.

Configuración de pistas de audio y selectores de audio

Puedes utilizar selectores de audio para asociar la entrada de audio a la salida de audio.


Puedes configurar un único selector de audio para representar una o varias pistas de la entrada.

Posteriormente, cree pistas de audio en la salida y asocie un único selector de audio con cada pista de salida.

Las asociaciones entre pistas de audio de entrada, selectores de audio y pistas de audio de salida siguen estas reglas:

- Cada pista de entrada puede asociarse a uno o varios selectores de audio
- Cada selector de audio tiene una o varias pistas de entrada
- Cada pista de salida tiene un selector de audio

En la siguiente ilustración se muestran estas relaciones. En la ilustración, el archivo de entrada contiene tres pistas de audio. El selector de audio 1 selecciona la pista de entrada 1. El selector de audio 1 está asociado a la pista de audio de salida 1, de modo que la pista 1 de la salida tiene el mismo contenido que la pista 1 de la entrada. La segunda pista de audio de entrada no está seleccionada por un selector de audio, por lo que no se utiliza en la salida. El selector de audio 2 selecciona las pistas de entrada 1 y 3. El selector de audio 2 está asociado a la pista de audio de salida 2, de modo que la pista de salida 2 contiene los canales de las pistas de entrada 1 y 3.



Para los flujos de tarea que requieren un control en el nivel de canal, utilice la característica de mezcla de canales de audio, que admite los siguientes flujos de tarea:

- Cambio del orden de canales en una pista de audio
- Desplazamiento de canales de audio de una o varias pistas de entrada a diferentes pistas de salida
- Combinación de audio de varios canales en un solo canal
- División de audio de un solo canal en varios canales
- Ajuste del nivel de sonoridad de los canales de audio

Configuración de subtítulos de entrada

Para incluir subtítulos en su tarea, siga estos pasos en el orden en el que se indican:

1. Si los subtítulos de entrada tienen un formato de subtítulos asociados basado en un código temporal, como SCC o STL, [establezca la configuración de origen del código temporal](#).
2. [Recopilar la información de subtítulos requerida](#).
3. [Crear selectores de subtítulos de entrada](#).
4. [Configurar subtítulos en salidas](#).

Para ver una lista completa de los subtítulos de entrada y salida admitidos, consulta [Tablas de referencia con subtítulos](#).

Para obtener más información sobre la configuración de subtítulos para su tarea, consulta [Configuración de subtítulos en salidas](#).

Tip

Puede utilizar Amazon Transcribe with MediaConvert para generar subtítulos e incluirlos en el resultado. Para obtener más información, consulte [Subtítulos de AWS VOD con Amazon Transcribe AWS in Samples on GitHub](#)

Especificar el origen de código temporal

Para que los subtítulos se sincronicen correctamente con el vídeo, debes configurar la línea temporal de entrada para que coincida con los códigos de tiempo incrustados en el archivo de

subtítulos. MediaConvert establece la línea temporal de entrada en función del valor que elija para la configuración de la fuente del código de tiempo de entrada. Para obtener más información, consulte [Alineación del origen del código temporal de entrada y los subtítulos](#).

Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar la configuración del origen del código temporal consulta [Ajuste de la línea temporal de entrada con el origen del código temporal de entrada](#).

Recopilación de la información de subtítulos requerida

Antes de configurar subtítulos en su tarea, tenga en cuenta la siguiente información:

- El formato de los subtítulos de entrada. Debe disponer de esta información con antelación; MediaConvert no la lee de los archivos de entrada.
- Las pistas de los subtítulos de entrada que pretende utilizar en cualquiera de sus salidas.
- Los archivos y paquetes de salida que pretende crear con el tarea. Para obtener información sobre el tipo de archivo o paquete de salida, consulte [Creación de salidas](#).
- El formato de los subtítulos de salida que pretende utilizar en cada salida.

Para ver los subtítulos de salida admitidos en función de su contenedor de entrada, el formato de subtítulos de entrada y contenedor de salida, consulte [Se admiten subtítulos de entrada, dentro de contenedores de vídeo](#).

- Las pistas de los subtítulos de salida que pretende incluir para cada salida. Si pasa a través de teletext-to-teletext ella, todas las pistas de la entrada estarán disponibles en la salida. De lo contrario, las pistas que incluya en una salida podrían ser un subconjunto de las pistas que están disponibles en la entrada.

Creación de selectores de subtítulos de entrada

Al configurar subtítulos, se comienza creando selectores de subtítulos. Los selectores de subtítulos identifican un recurso de subtítulos particular en la entrada y le asocian una etiqueta. El recurso de subtítulos es una sola pista o el conjunto de todas las pistas contenidas en el archivo de entrada, en función del formato de los subtítulos de entrada. Por ejemplo, podría añadir Selector de subtítulos 1 y asociarle los subtítulos en francés. Al [configurar una salida para incluir subtítulos](#), se hace especificando selectores de subtítulos.

Para crear selectores de subtítulos de entrada

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija una entrada.

 Note

En tareas con varias entradas, cada entrada debe tener el mismo número de selectores de subtítulos. Para las entradas que no tienen subtítulos, cree selectores de subtítulos vacíos. Para estos selectores, en Origen, elija Origen nulo. Elimine todos los selectores de subtítulos si ninguna entrada tiene subtítulos.

2. En la sección Selectores de subtítulos, cerca de la parte inferior de la página, elija Añadir selector de subtítulos.
3. En Origen, elija el formato de los subtítulos de entrada.
4. Para la mayoría de formatos, aparecen más campos. Especifique los valores para estos campos tal y como se describe en el tema que se refiere al formato de los subtítulos de entrada. Elija el tema correspondiente de la lista que sigue a este procedimiento.
5. Cree más selectores de subtítulos según sea necesario. El número de selectores de subtítulos que necesita depende del formato de los subtítulos de entrada. Elija el tema correspondiente de la lista que sigue a este procedimiento.

QuickTime subtítulos: pista o subtítulos en los datos MXF VANC (auxiliares): subtítulos de entrada

Si los subtítulos de entrada se encuentran en uno de los siguientes formatos, el servicio los trata como datos "auxiliares":

- QuickTime pista de subtítulos (formato QTCC)
- Datos MXF VANC

MediaConvert [no crea subtítulos de salida en estos formatos, pero puede convertirlos a un formato de salida compatible.](#)

Para subtítulos auxiliares

- Cree un selector de subtítulos por pista que utilizará en las salidas.
- En cada selector de subtítulos, para Origen, elija Auxiliar.
- En cada selector de subtítulos, para Canal CC, elija el número de canal de la pista que está asociada con el selector.

Por ejemplo, los subtítulos de entrada tienen inglés en el canal CC 1 y español en el canal CC 2. Para utilizar estos subtítulos, cree el Selector de subtítulos 1 y, a continuación, elija 1 en la lista desplegable Canal CC. A continuación, cree el Selector de subtítulos 2 y, a continuación, elija 2 en la lista desplegable Canal CC.

Subtítulos de entrada integrados (CEA/EIA-608, CEA/EIA-708), incrustados+SCTE-20 y SCTE-20+subtítulos de entrada integrados

Si los subtítulos de entrada se encuentran en alguno de los siguientes formatos, el servicio los trata como "incrustados":

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Si los subtítulos de entrada tiene subtítulos incrustados y subtítulos SCTE-20 y desea ambos tipos en las salidas, configure selectores de subtítulos de entrada independientes para SCTE-20 y las pistas de los subtítulos incrustados. Configure los selectores de subtítulos SCTE-20 de la misma forma que los selectores incrustados.

Note

En las entradas MXF, es muy probable que sus subtítulos estén en la pista auxiliar. Algunas herramientas de análisis de contenido multimedia de terceros registran incorrectamente estos subtítulos como incrustados 608/708. Para obtener información sobre la configuración de subtítulos auxiliares, consulta [QuickTime subtítulos: pista o subtítulos en los datos MXF VANC \(auxiliares\): subtítulos de entrada](#).

Número de selectores de subtítulos para subtítulos incrustados

- Si todos los subtítulos de salida también son un formato incrustado, cree solo un selector de subtítulos, incluso si desea incluir varias pistas en la salida. Con esta configuración, MediaConvert extrae automáticamente todas las pistas y las incluye en la salida.

- Si todas las salidas están en un formato que no está incrustado, cree un selector de subtítulos para cada pista que desee incluir en la salida.
- Si algunas de sus salidas tienen subtítulos en un formato incrustado y algunas de las salidas tienen subtítulos en un formato diferente, cree un selector de subtítulos para las salidas con subtítulos incrustados. Cree también selectores individuales para las salidas con otros subtítulos que no estén incrustados, uno para cada pista que desee en sus salidas.

Campos de selector de subtítulos para subtítulos incrustados

Origen: elija Incrustados

Número de canal CC: este campo especifica la pista que se va a extraer. Complete del siguiente modo:

- Si está haciendo embedded-to-embedded subtítulos (es decir, crea solo un selector de subtítulos para los subtítulos incrustados de entrada), MediaConvert ignora este campo y, por lo tanto, mantenga el valor predeterminado para el número de canal CC.
- Si está convirtiendo subtítulos incrustados en otro formato (es decir, crea varios selectores de subtítulos, uno para cada pista), especifique el número del canal de subtítulos de la entrada que contenga la pista deseada. Para ello, seleccione el número de canal en la lista desplegable. Por ejemplo, seleccione 1 para elegir. CC1

Note

MediaConvert no detecta automáticamente el idioma de cada canal. Puede especificarlo al configurar los subtítulos de salida, de modo que MediaConvert pasen los metadatos del código de idioma del canal de subtítulos a la salida para su uso posterior.

Subtítulos de entrada DVB-Sub

MediaConvert admite DVB-Sub solo en las entradas TS.

En la mayoría de los casos, cree un selector de subtítulos por pista. En cada selector, especifique qué pista desea proporcionando la PID o código de idioma.

 Note

No especifique los subtítulos en el campo PID y en la lista desplegable Idioma. Especifique uno o la otra.

Si está utilizando la función DVB-sub-to-DVB -sub y quiere pasar por todas las pistas de subtítulos desde la entrada hasta la salida, cree un selector de subtítulos para todas las pistas. En este caso, mantenga el campo PID en blanco y no elija ningún idioma de la lista desplegable Idioma.

Subtítulos de salida de teletexto

La forma de configurar los selectores de subtítulos de entrada de teletexto depende de cómo vaya a utilizar los subtítulos en la salida. Puedes utilizar subtítulos de Teletexto de una de las formas siguientes:

- [Transferencia de Teletexto a Teletexto](#)

Con la transferencia de teletexto, MediaConvert pasa los subtítulos de entrada sin cambios desde la entrada a la salida. El estilo de los subtítulos, los números de página de Teletexto y los datos de Teletexto sin subtítulos aparecen en las salidas exactamente igual que en la entrada.

La transferencia de Teletexto es la única forma de incluir en la salida datos de Teletexto que no sean subtítulos.

- [Teletexto a Teletexto, reasignación de páginas](#)

Si desea que los números de página de Teletexto de la salida difieran de los números de página de la entrada, puedes volver a asignar el contenido. Al hacerlo, los subtítulos de salida tendrán un estilo sencillo y se perderán todos los datos de Teletexto que no sean subtítulos.

- [Teletexto a otros formatos de subtítulos](#)

Puedes utilizar los subtítulos de entrada de Teletexto para generar subtítulos de salida en otros formatos. Para ver qué subtítulos puedes generar a partir de las entradas de Teletexto, consulta [Tablas de referencia con subtítulos](#).

Para obtener información acerca de cómo configurar subtítulos para cada uno de estos flujos de tarea, consulta los siguientes temas.

Transferencia de Teletexto a Teletexto

Al realizar la transferencia de Teletexto a Teletexto, cree un selector de subtítulos de entrada para todo el conjunto de subtítulos de entrada. No especifique un valor para el Número de página.

Para obtener información acerca de cómo configurar la salida de este flujo de tarea de subtítulos, consulta [Transferencia de teletexto a teletexto](#).

Teletexto a Teletexto, reasignación de páginas

Si el formato de los subtítulos de entrada y salida es Teletexto y desea que los números de página de Teletexto de salida sean diferentes de los números de página de entrada, cree un selector de subtítulos de entrada independiente para cada página de Teletexto de la entrada. Especifique el número de página de Teletexto de entrada como Número de página.

Para obtener información acerca de cómo configurar la salida de este flujo de tarea de subtítulos, consulta [Teletexto a teletexto, reasignación de páginas](#).

Teletexto a otros formatos de subtítulos

Si los subtítulos de entrada son de Teletexto y los de salida tienen otro formato, configure un selector de subtítulos de entrada para cada página de Teletexto de entrada. Especifique el número de página de Teletexto de entrada como Número de página.

Para obtener información acerca de cómo configurar la salida de este flujo de tarea de subtítulos, consulta la sección sobre el formato de salida en [Configuración de subtítulos en salidas](#).

Subtítulos de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL y TTML (asociados)

IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL y TTML son formatos de subtítulos asociados. Con estos formatos, proporciona los subtítulos de entrada como un archivo independiente. En función de la configuración de los subtítulos de salida, AWS Elemental MediaConvert los transfiere a la salida en el mismo formato o los convierte a otro formato asociado.

Todos los subtítulos asociados

En cualquier caso, cree un selector de subtítulos para cada archivo de subtítulos de entrada.

En Archivo origen, introduzca el URI del archivo de entrada de subtítulos que está almacenado en Amazon S3 o en un servidor HTTP(S). Para las entradas de Amazon S3, puedes especificar el URI directamente o elegir Examinar para seleccionar de entre sus buckets de Amazon S3. Para

las entradas HTTP(S), proporcione la URL del archivo de vídeo de entrada. Para obtener más información, consulta [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Subtítulos IMSC

MediaConvert admite el IMSC como formato de entrada de subtítulos, ya sea como archivo sidecar o como parte de una fuente IMF. Si los subtítulos IMSC de entrada forman parte de un paquete IMF, consulta [Subtítulos de entrada IMSC \(como parte de un origen FMI\)](#). Para conocer las restricciones sobre la compatibilidad con IMSC, consulta [Requisitos de IMSC](#).

Subtítulos SMPTE-TT

Puedes utilizar subtítulos de entrada SMPTE-TT que sean de solo texto, que incluyan imágenes de subtítulos en el archivo de subtítulos con codificación base64 (`smpte:image encoding="Base64"`) y que utilicen referencias externas a las imágenes de subtítulos (`smpte:backgroundImage`).

Si los subtítulos utilizan referencias externas a imágenes, esas imágenes deben estar ubicadas en el mismo bucket y carpeta de Amazon S3 que el archivo de subtítulos. Por ejemplo, supongamos que esta es la ruta en Amazon S3 a su archivo SMPTE_TT: `amzn-s3-demo-bucket/mediaconvert-input/captions/my-captions-spanish.ttml`. Luego, debe almacenar los archivos de imagen a los que hace referencia el archivo de subtítulos aquí: `s3://amzn-s3-demo-bucket/mediaconvert-input/captions/`.

Subtítulos SRT

MediaConvert admite subtítulos de entrada SRT con codificación de caracteres UTF-8.

Sincronización de subtítulos y vídeo en formatos asociados

Para asegurarse de que los subtítulos están correctamente sincronizados con el vídeo, compruebe que el valor de Origen de código temporal en la sección Selector de vídeo coincide con los códigos temporales en el archivo de subtítulos. Por ejemplo, si el vídeo tiene códigos temporales integrados que empiezan en 01:00:00:00, cambie el valor predeterminado para Origen de código temporal de Incrustado a Inicio en 0. Si otros aspectos del tarea impiden una correcta sincronización de los subtítulos, utilice el valor de Diferencia de tiempo para ajustar los subtítulos, como se describe en [Casos de uso para diferencia de tiempo](#).

 Note

MediaConvert gestiona la alineación de los subtítulos con el vídeo de forma diferente en función de si el formato de los subtítulos se basa en el código de tiempo o en la marca de tiempo. Para obtener más información, consulte [Alineación del origen del código temporal de entrada y los subtítulos](#).

Escriba un número positivo o negativo en Diferencia de tiempo para modificar los valores de tiempo en el archivo de subtítulos. De forma predeterminada, la diferencia de tiempo se mide en segundos. Por ejemplo, ingrese **15** para añadir 15 segundos a todos los valores de tiempo en el archivo de subtítulos. O ingrese **-5** para restar 5 segundos a todos los valores de tiempo en el archivo de subtítulos. Para especificarlo en milisegundos, defina Unidades de diferencia de tiempo en Milisegundos.

Si el valor que introduce para la Diferencia de tiempo hace que aparezcan subtítulos antes o después del vídeo, dichos subtítulos no estarán presentes en la salida.

 Note

Al convertir de SCC a SRT, MediaConvert primero redondea el valor establecido para el delta de tiempo al fotograma de entrada más cercano. MediaConvert utiliza este valor redondeado al calcular los tiempos de SRT de salida.

Temas

- [Alineación del origen del código temporal de entrada y los subtítulos](#)
- [Casos de uso para diferencia de tiempo](#)
- [Conversión de archivos de entrada SSC duales en subtítulos insertados](#)
- [Formato de estilo TTML](#)

Alineación del origen del código temporal de entrada y los subtítulos

Al ajustar la línea temporal de entrada estableciendo el valor de Timecode source (Origen de código temporal) de entrada en Start at 0 (Inicio en 0) o Specified start (Inicio especificado), MediaConvert se comporta como si la entrada tuviera códigos temporales incrustados que comienzan en el

momento especificado. Pero MediaConvert no cambia los códigos de tiempo ni las marcas de tiempo de los archivos de subtítulos de tu sidecar. Por lo tanto, la forma de alinear los subtítulos depende del formato de los subtítulos.

Formatos asociados basados en código temporal (SCC, STL)

Algunos formatos de subtítulos, incluidos SCC y STL, definen dónde se colocan los subtítulos en el vídeo por código temporal. Con estos formatos, MediaConvert coloca cada subtítulo en los fotogramas especificados en el archivo de subtítulos, según el código de tiempo de cada fotograma en la línea de tiempo de entrada. Para ajustar los subtítulos de manera que comiencen en un momento distinto, utilice la opción Diferencia de tiempo. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para diferencia de tiempo](#).

MediaConvert establece la línea temporal de entrada en función del valor que elija para la configuración de la fuente del código de tiempo de entrada.

Por ejemplo, si su archivo SCC especifica que el primer subtítulo debe aparecer a las 00:05:23:00 y establece Origen de código temporal en Inicio especificado y Código temporal de inicio en 00:04:00:00, el primer subtítulo aparecerá en la salida en el minuto uno, segundo veintitres, en el vídeo. Si establece Origen del código temporal en Inicio especificado y Código temporal de inicio en 01:00:00:00, no verá los subtítulos según lo previsto, ya que 00:05:23:00 es anterior al comienzo del vídeo, de acuerdo con la línea temporal de entrada.

Formatos asociados basados en marca temporal (SRT, SMI, TTML)

Algunos formatos de subtítulos, como SRT, SMI y TTML, permiten definir dónde se colocan los subtítulos en el vídeo por marca temporal. Con ellos, MediaConvert mide la ubicación de los subtítulos según la distancia, en el tiempo, desde el inicio del vídeo. Esto es así independientemente de si el archivo de subtítulos especifica la ubicación con código temporal o marca temporal.

Por lo tanto, los subtítulos aparecen en el momento especificado en el archivo de subtítulos sin tener en cuenta los códigos temporales del vídeo. Por ejemplo, si su archivo SRT especifica que el primer subtítulo debe aparecer a las 00:05:23:00 o a las 00:05:23,000 y establece Origen de código temporal en Inicio especificado y Código temporal de inicio en 00:04:00:00, el primer subtítulo seguirá apareciendo en la salida en el minuto cinco, segundo veintitres, en el vídeo.

Para ajustar los subtítulos de manera que comiencen en un momento distinto, utilice la opción Diferencia de tiempo. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para diferencia de tiempo](#).

Formatos que incorporan subtítulos en la transmisión de vídeo (-708) CEA/EIA-608, CEA/EIA

Algunos formatos de subtítulos incluyen los subtítulos directamente en el fotograma de vídeo o en los metadatos del fotograma de vídeo. Con ellos, MediaConvert mantiene los subtítulos con los marcos en los que están incrustados, independientemente de la configuración del código de tiempo.

Casos de uso para diferencia de tiempo

La forma en que utilices Time delta (TimeDelta) depende del problema que intentes resolver y del formato de subtítulos con el que estés trabajando.

De forma predeterminada, se especifica la time delta (diferencia de tiempo) en segundos. Si prefieres especificarlo en milisegundos, establece las unidades delta de tiempo (TimeDeltaUnits) en milisegundos (MILISEGUNDOS).

Ajuste para diferentes códigos de tiempo entre archivos de vídeo y subtítulos

Con los formatos de subtítulos basados en códigos temporales, como SCC y STL, los códigos temporales de los subtítulos pueden ser relativos a un código temporal de inicio diferente del código temporal de inicio incrustado en el vídeo. Puedes utilizar la función Diferencia de tiempo para ajustar esa diferencia.

Ejemplo de problema: es posible que el archivo de vídeo tenga códigos de tiempo incrustados que comiencen a las 00:05:00:00. La primera instancia de diálogo que requiere subtítulos puede ser un minuto después del vídeo, con el código de tiempo 00:06:00:00. Su archivo de subtítulos podría haberse escrito bajo el supuesto de que los códigos de tiempo del vídeo empiezan a las 00:00:00:00, con el inicio del primer subtítulo a las 00:01:00:00. Si no utilizara la función Time delta (Diferencia de tiempo), MediaConvert no incluiría este primer subtítulo, ya que se produce antes del inicio del vídeo.

Solución: añade cinco minutos a los subtítulos. Escriba **300** en Diferencia de tiempo.

Ajuste de subtítulos después de sincronizar el vídeo y el audio

Los subtítulos basados en código temporal (SCC o STL) podrían estar alineados con los códigos temporales incluidos en el vídeo, pero es posible que tenga que utilizar la opción Origen de código temporal de entrada para alinear el audio. Esto crea una diferencia entre el vídeo y los subtítulos, que tendrá que ajustar. No es necesario realizar este ajuste con los formatos de subtítulos basados en marcas temporales, como SRT, SMI y TTML.

Para obtener más información acerca de la alineación de subtítulos al utilizar Origen de código temporal de entrada, consulta [Alineación del origen del código temporal de entrada y los subtítulos](#).

Problema de ejemplo: es posible que su archivo de vídeo tenga códigos temporales incrustados que empiecen en 00:05:00:00 y la primera frase de diálogo que requiera subtítulos podría estar un minuto después del inicio del vídeo, en el código temporal 00:06:00:00. Su archivo de subtítulos se ha escrito para que se sincronice correctamente, de forma que el primer subtítulo comience a las 00:06:00:00. Sin embargo, necesita cambiar los subtítulos insertados en la entrada para que se sincronicen correctamente con su archivo de audio. Por lo tanto, establece el valor de Origen de códigos de tiempo de entrada en Empezar en cero. Si no utilizas el tiempo delta, MediaConvert colocaría el primer subtítulo de la salida a los seis minutos del vídeo.

Solución: reste cinco minutos a los subtítulos. Escriba **-300** en Diferencia de tiempo.

Corrección de pequeños errores en la sincronización de subtítulos

Con cualquier formato de tipo asociado, podría haber un pequeño error en su archivo de subtítulos de entrada, de forma que los subtítulos empiecen sistemáticamente un poco más tarde o un poco antes.

Problema de ejemplo: el vídeo tiene subtítulos insertados que empiezan en cero. La primera frase del diálogo que requiere subtítulos empieza a las 00:06:15:00, pero los subtítulos aparecen en la pantalla tres segundos más tarde, a las 00:06:18:00.

Solución: reste tres segundos a los subtítulos. Escriba **-3** en Diferencia de tiempo.

Conversión de archivos de entrada SSC duales en subtítulos insertados

Si desea utilizar dos archivos SCC como entrada de los subtítulos e insertar los subtítulos como dos canales de subtítulos de salida insertados en la secuencia de vídeo de salida, configure los subtítulos siguiendo este procedimiento.

Para convertir subtítulos SCC duales en subtítulos insertados

1. Configure dos selectores de subtítulos de entrada. Siga el procedimiento indicado en [Creación de selectores de subtítulos de entrada](#). Especifique los valores siguientes:
 - En cada selector de subtítulos, elija SCC para Origen.
 - En Archivo de origen, elija uno de sus archivos SCC de entrada en cada selector.
 - Si desea que los subtítulos 608 y 708 se inserten en las salidas, elija Conversión ascendente para Forzar conversión ascendente de 608 a 708 en ambos selectores de subtítulos.
2. Configure los subtítulos de sus salidas. Siga el procedimiento indicado en [Configuración de subtítulos en salidas](#). Elija estas opciones específicas:

- Especifique los subtítulos en la misma salida que el vídeo en el que desea insertar los subtítulos.
- Elija Añadir subtítulos dos veces para crear las pestañas Subtítulos 1 y Subtítulos 2 en la sección Ajustes de codificación.
- En Origen de subtítulos, en cada una de las pestañas de subtítulos, elija uno de los selectores de subtítulos que ha creado en el paso anterior de este procedimiento.
- En Número de canal CC, elija un número para cada una de las pestañas de subtítulos que no comparten un campo. Por ejemplo, en Subtítulos 1, elija 1 para Número de canal CC y en Subtítulos 2, elija 3 para Número de canal CC.

No elija las combinaciones 1 y 2 o 3 y 4, ya que esos pares de canales comparten el mismo campo.

- Si ha elegido Conversión ascendente) en el paso anterior de este procedimiento, puedes especificar, si lo desea, un número de servicio para Número de servicio 708. Dentro de una salida, cada pestaña de subtítulos debe especificar un número de servicio diferente.

Si realiza una conversión ascendente y no especifica un valor para Número de servicio 708, el servicio utiliza el valor que especifique en Número de servicio CC como el número de servicio 708.

Formato de estilo TTML

AWS Elemental MediaConvert lee el formato de estilo de los subtítulos de entrada cuando se ejecuta el trabajo. Si observa problemas con el formato de estilo de su salida, le recomendamos comprobar el formato de los subtítulos introducidos o configurar Transferencia de estilo en Activado. En los temas siguientes se proporcionan instrucciones sobre el uso de fuentes, atributos heredables y no heredables e idiomas de derecha a izquierda en los subtítulos de entrada en formato TTML.

Especificar fuentes

MediaConvert admite las siguientes familias de fuentes genéricas enumeradas en la recomendación del [TTML2 W3C](#):

- predeterminado
- monospace
- sansSerif

- serif
- monospaceSansSerif
- monospaceSerif
- proportionalSansSerif
- proportionalSerif

Para obtener los mejores resultados, especifique una familia de fuentes genérica en los subtítulos de entrada en TTML. Si en su lugar especifica una fuente individual, MediaConvert asignará la fuente a una de las familias de fuentes genéricas enumeradas anteriormente.

Atributos heredables y no heredables

Los atributos de estilo son heredables o no heredables. La [recomendación TTML 2 W3C](#) los enumera como heredados para cada atributo de estilo.

Incluye atributos de estilo no heredables en todos los elementos a los que desee que se apliquen.

Por ejemplo, `tts:backgroundColor` es un atributo de estilo no heredable. Lo siguiente da como resultado un hola con un color de fondo rojo y un mundo sin color de fondo:

```
<span tts:backgroundColor="red">hello<br/>world</span>
```

Puedes corregir el formato anterior para que tanto Hola mundo tenga un color de fondo rojo. Para ello, utiliza tramos individuales, cada uno con sus propios atributos de estilo, como en este ejemplo:

```
<span><span tts:backgroundColor="red">hello</span> <br/> <span  
tts:backgroundColor="red">world</span></span>
```

Idiomas de derecha a izquierda

MediaConvert admite direcciones de texto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en TTML.

Si no especificas la dirección del texto, se MediaConvert utiliza de izquierda a derecha.

Para especificar de derecha a izquierda, incluya un atributo `tts:direction="rtl"`. Si el texto tiene una mezcla de caracteres bidireccionales, incluye también un `tts:unicodeBidi="embed"` atributo tal como se describe en la recomendación del [TTML2 W3C](#). Tenga en cuenta que `tts:unicodeBidi` es un atributo no heredable.

Subtítulos de entrada IMSC (como parte de un origen FMI)

AWS Elemental MediaConvert admite el IMSC como formato de entrada de subtítulos, ya sea como archivo sidecar o como parte de una fuente IMF. Si los subtítulos IMSC de entrada están en un archivo asociado, consulta [Subtítulos de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL y TTML \(asociados\)](#).

Cuando los subtítulos IMSC de entrada forman parte de un origen IMF, no se especifica el archivo de origen para los subtítulos IMSC. Esta información se encuentra en el archivo CPL que especifique en su entrada de tarea. Para conocer las restricciones sobre la compatibilidad con IMSC, consulta [Requisitos de IMSC](#).

Número de selectores de subtítulos para IMSC

Cree un selector de subtítulos por pista.

Número de pista

Especifique los subtítulos que desea proporcionando un número de pista. Los números de pista se corresponden con el orden en el que las pistas aparecen en el archivo CPL. Por ejemplo, si su archivo CPL muestra los subtítulos en francés en primer lugar, configure Número de pista en 1 para especificar subtítulos en francés.

En su especificación de tarea de JSON

Si utiliza la API o un SDK, encontrará estas configuraciones en el archivo JSON de su tarea. Estos ajustes se encuentran bajo `Inputs`, como en el siguiente ejemplo:

```
"Inputs": [  
  
  {  
    ...  
  
    "CaptionSelectors": {  
      "Captions Selector 1": {  
        "SourceSettings": {  
          "SourceType": "IMSC",  
          "TrackSourceSettings": {  
            "TrackNumber": 1  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
]
```

```
    },  
  
    "Captions Selector 2": {  
      "SourceSettings": {  
        "SourceType": "IMSC",  
        "TrackSourceSettings": {  
          "TrackNumber": 4  
        }  
      }  
    },  
    ...  
  }
```

Subtítulos de entrada WebVTT (como parte de un origen HLS)

AWS Elemental MediaConvert admite WebVTT como formato de subtítulos de entrada, ya sea como un archivo sidecar o como parte de una fuente HLS. Si los subtítulos WebVTT de entrada están en un archivo asociado, consulta [Subtítulos de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL y TTML \(asociados\)](#).

Cuando los subtítulos WebVTT de entrada forman parte de un origen HLS, no tiene que especificar el archivo de manifiesto WebVTT de origen para los subtítulos WebVTT. Esta información se encuentra en el archivo de entrada HLS que especifique en su entrada de tarea. Deberá habilitar el Usar el grupo de representaciones HLS y utilizar la siguiente configuración.

Número de selectores de subtítulos para WebVTT

Cree un selector de subtítulos por origen WebVTT.

Id de grupos de representación

Especifique el grupo de subtítulos que desea proporcionando un id. de grupo. El identificador de grupo corresponde a la etiqueta GROUP-ID de EXT-X-MEDIA tu manifiesto HLS. Por ejemplo, si el archivo de manifiesto HLS incluye los subtítulos en francés en un grupo específico de “subs”, defina el ID de grupo de representación en subtítulos para especificar el ID del grupo de subtítulos en francés.

Nombre de representación

Especifique el grupo de subtítulos que desea proporcionando un nombre de rendición. El nombre de la copia corresponde a la etiqueta NAME EXT-X-MEDIA de su manifiesto HLS. Por ejemplo, si el archivo de manifiesto HLS incluye los subtítulos en francés en un nombre de copia denominado

“francés”, defina Nombre de rendición en Francés para especificar el nombre de rendición de los subtítulos en francés.

Código del idioma de representación

Especifique el grupo de subtítulos que desea proporcionando un código de idioma ISO 639-3. El idioma corresponde a EXT-X-MEDIA la etiqueta LANGUAGE de su manifiesto HLS. Por ejemplo, si el archivo de manifiesto HLS incluye los subtítulos en francés con el código de idioma “FRA”, defina Código de idioma de rendición como FRA para especificar el código de idioma de rendición de los subtítulos en francés.

En su especificación de tarea de JSON

Si utiliza la API o un SDK, encontrará estas configuraciones en el archivo JSON de su tarea. Estos ajustes se encuentran bajo Inputs, como en el siguiente ejemplo:

```
"Inputs": [  
  
  {  
    ...  
  
    "CaptionSelectors": {  
      "Caption Selector 1": {  
        "SourceSettings": {  
          "SourceType": "WebVTT",  
          "WebvttHlsSourceSettings": {  
            "RenditionGroupId": "subs",  
            "RenditionName": "French",  
            "RenditionLanguageCode": "FRA"  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
  ...  
]
```

Creación de salidas

Un solo MediaConvert trabajo puede crear salidas como un archivo independiente (por ejemplo, un archivo.mp4) o un conjunto de archivos para la transmisión con velocidad de bits adaptativa (ABR)

(por ejemplo, un Apple HLS paquete) o combinaciones de ambos. Al crear grupos de salida y las salidas dentro de ellos, se especifica el número y los tipos de archivos que genera el tarea.

Cuando termines tu MediaConvert trabajo, puedes usar Amazon CloudFront u otra red de distribución de contenido (CDN) para entregar tu paquete de streaming. La CDN hace llegar el vídeo a las personas que quieren verlo. Para obtener más información, consulte [Entrega de vídeo bajo demanda \(VOD\)](#) con. CloudFront

En los temas de esta sección se explica la relación entre los grupos de MediaConvert salida, MediaConvert las salidas y los archivos de salida reales que se le MediaConvert entregan.

Temas

- [Configuración de subtítulos en salidas](#)
- [Uso de grupos de salida para especificar un tipo de paquete de transmisión o un archivo independiente](#)
- [Elección de grupos de salida de transmisión con ABR](#)
- [Ajustes de codificación recomendados para la calidad del vídeo](#)
- [Uso de variables en la configuración de su tarea](#)

Configuración de subtítulos en salidas

La ubicación de los subtítulos en un tarea depende del formato de subtítulos de salida. Los subtítulos podrían estar en la misma salida que el vídeo, una salida distinta en el mismo grupo de salidas que el vídeo o un grupo de salidas completamente distinto. La forma de configurar varias pistas de subtítulos también depende del formato de subtítulos de salida.

Para ver una lista completa de los subtítulos de entrada y salida admitidos, consulta [Tablas de referencia con subtítulos](#).

Para obtener más información sobre la configuración de subtítulos para su entrada, consulta [Configuración de subtítulos de entrada](#).

El siguiente procedimiento muestra cómo configurar subtítulos para distintas salidas.

Para configurar los subtítulos para distintas salidas

1. Abra la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.

2. Seleccione Crear tarea.
3. Configure la entrada, grupos de salidas y salidas para vídeo y audio, tal como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#).
4. Cree selectores de subtítulos de entrada tal como se describe en [the section called “Creación de selectores de subtítulos de entrada”](#).
5. Determine dónde especificar los subtítulos en su tarea. Esta selección depende del formato de subtítulos de salida. Consulte el tema correspondiente a continuación para buscarlo.
6. En el panel izquierdo de la página Crear tarea, elija la salida adecuada de la lista de salidas.
7. En Configuración de codificación, elija Añadir subtítulos. Esto muestra un área de configuración de subtítulos en Configuración de codificación.
8. Si el formato de los subtítulos de salida requiere un grupo de configuración de subtítulos independientes para cada pista en la salida, seleccione Añadir subtítulos de nuevo hasta que haya un grupo de subtítulos para cada pista. Para determinar si necesita un grupo de configuración de subtítulos para todas las pistas o uno por cada pista, consulta el tema correspondiente a continuación.
9. En Configuración de codificación, elija Subtítulos 1 de la lista.
10. En Origen de subtítulos, elija un selector de subtítulos. Esto selecciona la pista o pistas que asoció al selector al configurar la entrada, de modo que AWS Elemental MediaConvert incluirá esos subtítulos en esta salida.
11. En Tipo de destino, elija un formato de subtítulos de salida. Compruebe [the section called “Se admiten subtítulos de entrada, dentro de contenedores de vídeo”](#) para asegurarse de que está eligiendo un formato admitido.
12. Proporcione valores para cualquier campo adicional tal y como se describe en el tema correspondiente más adelante.

Detalles por formato de subtítulos de salida

- [CEA/EIA-608 and CEA/EIA-708 subtítulos de salida \(incrustados\)](#)
- [Subtítulos de salida DVB-Sub](#)
- [Subtítulos de salida IMSC, TTML y WebVTT \(asociados\)](#)
- [Subtítulos de salida SCC, SRT y SMI \(asociados\)](#)
- [Subtítulos de salida de teletexto](#)
- [Subtítulos de salida forzados](#)

- [Configuración de los subtítulos de accesibilidad](#)

CEA/EIA-608 and CEA/EIA-708 subtítulos de salida (incrustados)

En esta sección se explica cómo configurar los subtítulos de salida integrados en AWS Elemental MediaConvert. Los temas principales incluyen:

- Dónde especificar los subtítulos.
- Cómo especificar varias pistas de subtítulos.
- Subtítulos incrustados y auxiliares en salidas MXF.

Dónde especificar los subtítulos

Coloque los subtítulos en el mismo grupo de salida y en la misma salida que el vídeo.

Cómo especificar varias pistas de subtítulos

- Si el formato de los subtítulos de entrada está incrustado (es decir, si lo estás introduciendo embedded-to-embedded), solo tendrás que crear un grupo de ajustes de subtítulos. El selector de subtítulos que elija en Origen de subtítulos incluye todas las pistas de la entrada.
- Si los subtítulos de entrada son dos archivos SCC, puedes crear subtítulos de salida como dos canales de subtítulos de salida incrustados en la secuencia de vídeo de salida. Para obtener más información, consulta [Conversión de archivos de entrada SSC duales en subtítulos insertados](#).
- Si los subtítulos de entrada no están incrustados o no son SCC, solo puedes incluir una pista de subtítulos por salida. En cada salida, incluya un grupo de configuración de subtítulos. En Origen de subtítulos, elija el selector que está configurado para la pista que desea incluir.

Subtítulos incrustados y auxiliares en salidas MXF

Que su salida MXF pueda contener subtítulos auxiliares o no depende del perfil MXF:

- MXF XDCAM HD: este perfil MXF especifica datos auxiliares en la pista smpte 436. Con estas salidas, MediaConvert copia los subtítulos incrustados en la pista auxiliar del smpte 436, además de incluirlos en la transmisión de vídeo.
- MXF D-10: esta especificación de perfil MXF no permite datos auxiliares. Por lo tanto, las salidas MXF D-10 solo tienen subtítulos incrustados en la secuencia de vídeo.

MediaConvert determina el perfil MXF de una salida en función de los valores de los siguientes ajustes de codificación:

- Resolución
- Velocidad de fotogramas
- Perfil de códec del vídeo
- Modo de entrelazado

Para obtener información sobre qué valores de esta configuración son válidos para cada perfil MXF, consulta las especificaciones pertinentes. En XDCAM HD, consulta [RDD 9:2009 - Documento de la norma SMPTE - Especificación de interoperabilidad MXF de los productos MPEG Long GOP de Sony](#) en la Biblioteca digital IEEE Xplore. En MXF D-10, consulta [ST 356:2001 - Norma SMPTE - Para televisión — Especificaciones de secuencia tipo D-10 — MPEG-2 4:2:2 P @ ML para 525/60 y 625/50](#).

Subtítulos de salida DVB-Sub

En esta sección se explica cómo configurar los subtítulos de la salida DVB-Sub en. AWS Elemental MediaConvert. Los temas principales incluyen:

- Dónde especificar los subtítulos.
- Cómo especificar varias pistas de subtítulos.
- Cómo especificar la tipografía.

Dónde especificar los subtítulos

Coloque los subtítulos en el mismo grupo de salida y en la misma salida que el vídeo.

Cómo especificar varias pistas de subtítulos

- Si los subtítulos de entrada están el mismo formato que los subtítulos de salida (acceso directo), tiene que crear solo un grupo de configuración de subtítulos. El selector de subtítulos que elija en Origen de subtítulos incluye todas las pistas de la entrada.
- Si los subtítulos de entrada se encuentran en un formato distinto, cree un grupo de configuración de subtítulos para cada pista. Coloque cada grupo de configuración de subtítulos en la misma salida. Aparecerán en la lista de grupos de configuración como Captions 1 (Subtítulos 1), Captions

2 (Subtítulos 2), etc. En cada grupo de configuración, seleccione el selector de subtítulos en Origen de subtítulos, que está configurado para la pista que desea incluir.

Cómo especificar la tipografía

AWS Elemental MediaConvert selecciona automáticamente el guion adecuado para los subtítulos, en función del idioma que especifique en la configuración de los subtítulos de salida. Si el idioma que elige tiene más de un alfabeto posible, especifique el alfabeto que desea.

Para garantizar que el servicio utilice la tipografía correcta

1. En la sección Subtítulos, en Configuración de codificación, en Idioma, elija el idioma del texto de los subtítulos.
2. Si el idioma que especifica tiene más de un alfabeto posible, utilice Tipografía para especificar el alfabeto.

Por ejemplo, si elige Chino (ZH) como Idioma, utilice Tipografía para elegir Chino simplificado o Chino tradicional. En este caso, si no especifica un valor para Tipografía, el servicio utilizará de forma predeterminada el chino simplificado.

Tip

En la mayoría de los casos, para Tipografía puedes mantener el valor predeterminado de Automático. Cuando lo haga, el servicio seleccionará la secuencia de comandos en función del idioma del texto de los subtítulos.

Subtítulos de salida IMSC, TTML y WebVTT (asociados)

En esta sección se explica cómo configurar los subtítulos de salida de IMSC, TTML y WebVTT (sidecar) en AWS Elemental MediaConvert. Los temas principales incluyen:

- Dónde especificar los subtítulos.
- Cómo especificar varias pistas de subtítulos.
- Opciones de contenedor para subtítulos asociados.

Si los subtítulos de salida están en formato IMSC, TTML o WebVTT, configúrelos en sus salidas de acuerdo con la siguiente información. Para conocer las restricciones sobre la compatibilidad con IMSC, consulta [Requisitos de IMSC](#).

Dónde especificar los subtítulos

Coloque los subtítulos en el mismo grupo de salida, pero en una salida diferente del vídeo.

Tras añadir subtítulos a una salida, elimine los grupos de ajustes de Vídeo y Audio 1 que el servicio creó automáticamente con la salida.

Para eliminar los grupos de ajustes de Vídeo y Audio (1)

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, elija la salida que contiene los grupos de ajustes que desea eliminar.
2. El grupo de ajustes de Vídeo se muestra automáticamente en la sección de Ajustes de transmisión. Pulse el botón selector Eliminar vídeo.
3. El grupo de ajustes de Audio 1 se muestra automáticamente en la sección de Ajustes de transmisión. Seleccione el botón Eliminar.

Cómo especificar varias pistas de subtítulos

Coloque cada pista de subtítulos en su propia salida.

Note

La pista de subtítulos que especifique en primer lugar en el tarea se marcará como la pista predeterminada en el manifiesto de HLS.

Opciones de contenedor para subtítulos asociados

En función del grupo de salidas, puedes elegir el contenedor de subtítulos para las salidas de subtítulos IMSC y TTML.

Para los grupos de salidas DASH ISO puedes elegir entre estos contenedores:

- MP4 .fmp4Fragmentado ()
- Sin procesar (.xml para IMSC, .ttml para TTML)

Para todos los demás grupos de salidas, los archivos IMSC y TTML son archivos sin procesar.

Para especificar el contenedor de subtítulos para los subtítulos IMSC y TTML en los grupos de salidas ISO DASH

1. Configure las salidas de su grupo de salidas ISO DASH como se describe en [Creación de salidas en grupos de salida de streaming de ABR](#). Coloque los subtítulos en una salida distinta.
2. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija la salida de subtítulos.
3. En la sección Configuración de salida de la derecha, elija Configuración de contenedor y después habilite DASH Configuración de contenedor DASH.
4. En Contenedor de subtítulos, deje el valor predeterminado Sin procesar o elija MPEG-4 fragmentado.

Subtítulos de salida SCC, SRT y SMI (asociados)

En esta sección se explica cómo configurar los subtítulos de salida SCC, SRT y SMI (sidecar) en formato SCC, SRT y SMI (sidecar). AWS Elemental MediaConvert Los temas principales incluyen:

- Dónde especificar los subtítulos.
- Cómo especificar varias pistas de subtítulos.

Dónde especificar los subtítulos

Coloque los subtítulos en el mismo grupo de salida, pero en una salida diferente del vídeo.

Tras añadir subtítulos a una salida, elimine los grupos de ajustes de Vídeo y Audio 1 que el servicio creó automáticamente con la salida.

Para eliminar los grupos de ajustes de Vídeo y Audio (1)

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, elija la salida que contiene los grupos de ajustes que desea eliminar.
2. El grupo de ajustes de Vídeo se muestra automáticamente en la sección de Ajustes de transmisión. Pulse el botón selector Eliminar vídeo.
3. El grupo de ajustes de Audio 1 se muestra automáticamente en la sección de Ajustes de transmisión. Seleccione el botón Eliminar.

Cómo especificar varias pistas de subtítulos

Para cada salida SRT, SCC o SMI, debe tener una salida por selector de subtítulos. En la salida de subtítulos, seleccione el selector de subtítulos en Origen de subtítulos, que está configurado para la pista que desea incluir. Aparecerán en la lista de grupos de configuración como Selector de subtítulos 1, Selector de subtítulos 2, etc.

Subtítulos de salida de teletexto

En esta sección se explica cómo configurar los subtítulos de salida del teletexto en AWS Elemental MediaConvert. Los temas principales incluyen:

- Transferencia de Teletexto a Teletexto
- Teletexto a Teletexto, reasignación de páginas
- Teletexto desde otros formatos de subtítulos

La forma de configurar los subtítulos de salida de teletexto depende de si desea moverlos a distintas páginas del teletexto o simplemente pasar los subtítulos exactamente de la entrada a la salida.

Transferencia de teletexto a teletexto

Si el formato de los subtítulos de entrada es de teletexto y desea que los subtítulos de salida estén en las mismas páginas y con el mismo estilo que los de entrada, puedes pasar los subtítulos de entrada a los de salida. Para hacerlo, configure los subtítulos de esta manera:

- Asegúrese de que los subtítulos de entrada estén configurados con un selector de subtítulos. Para obtener más información, consulta [Subtítulos de salida de teletexto](#).
- En el mismo grupo de salida y en la misma salida que el vídeo, cree una pestaña de subtítulos. Esta pestaña de subtítulos representa todos los subtítulos de salida, independientemente del número de páginas de teletexto de salida que tenga.
- En la pestaña de subtítulos de salida, seleccione el selector de subtítulos de entrada como Fuente de subtítulos.
- No especifique valores para ningún otro ajuste en la pestaña de subtítulos de salida.

Cuando trabaja directamente en su especificación de tarea en JSON, una pestaña de subtítulos corresponde a un elemento secundario de `CaptionDescriptions`.

Teletexto a teletexto, reasignación de páginas

Si el formato de los subtítulos de entrada es de teletexto y, en la salida, desea cambiar las páginas del teletexto en las que se encuentran los subtítulos, debe especificar las páginas de entrada y salida. Para hacerlo, configure los subtítulos de esta manera:

- Asegúrese de que los subtítulos de entrada estén configurados con un selector de subtítulos para cada página del teletexto y de que especifique el número de página en los ajustes de cada selector de subtítulos de entrada. Para obtener más información, consulta [Subtítulos de salida de teletexto](#).
- En el mismo grupo de salida y en la misma salida que el vídeo, cree una pestaña de subtítulos para cada página de teletexto de salida.
- En cada pestaña de subtítulos de salida, seleccione uno de sus selectores de subtítulos de entrada como Fuente de subtítulos.
- En cada pestaña de subtítulos de salida, en Número de página, especifique el número de página del teletexto que desee para esos subtítulos en la salida. Si lo desea, proporcione valores para el Idioma, la Descripción y los Tipos de página.

Teletexto desde otros formatos de subtítulos

Si los subtítulos de entrada están en un formato distinto del teletexto, debe especificar las páginas del teletexto para los subtítulos de salida. MediaConvert admite los siguientes flujos de trabajo de subtítulos:

- Los subtítulos de una sola entrada conducen a una sola página de teletexto de salida.
- Una sola entrada lleva los subtítulos a varias páginas de teletexto de salida. Cada página de salida duplica el contenido de las demás.
- Varias entradas de subtítulos conducen a múltiples páginas de teletexto de salida. Los selectores de subtítulos se utilizan para especificar qué subtítulos se van a incluir en cada página de teletexto de salida.

Configure los subtítulos de la siguiente manera:

- Asegúrese de que los subtítulos introducidos estén configurados con un selector de subtítulos para cada pista de subtítulos que desee asignar a una página de teletexto. Para obtener más información, consulta [Creación de selectores de subtítulos de entrada](#).
- En el mismo grupo de salida y en la misma salida que el vídeo, cree una pestaña de subtítulos para cada página de teletexto de salida.

- En cada pestaña de subtítulos de salida, seleccione uno de sus selectores de subtítulos de entrada como Fuente de subtítulos.
- En cada pestaña de subtítulos de salida, en Número de página, especifique el número de página del teletexto que desee para esos subtítulos en la salida. Si lo desea, proporcione valores para el Idioma y la Descripción.

Subtítulos de salida forzados

En esta sección se explica cómo configurar los subtítulos de salida grabados en. AWS Elemental MediaConvert Los temas principales incluyen:

- Dónde especificar los subtítulos.
- Cómo especificar varias pistas de subtítulos.
- Cómo usar la transferencia de estilos.
- Fuentes que no están en inglés y caracteres no compatibles.

El forzado es un método de entrega más que un formato de subtítulos. El método forzado escribe los subtítulos directamente en los fotogramas de vídeo, sustituyendo píxeles de contenido de vídeo por los subtítulos. Si desea subtítulos forzados en una salida, defina los subtítulos de acuerdo con la siguiente información.

Dónde especificar los subtítulos

Coloque los subtítulos en el mismo grupo de salida y en la misma salida que el vídeo.

Cómo especificar varias pistas de subtítulos

Puedes grabar en tan solo una pista de subtítulos en cada salida.

¿Cómo usar la transferencia de estilos?

Puedes elegir cómo estilizar el texto de los subtítulos forzados que aparece en el vídeo de salida. Hay varias opciones, como la transferencia de estilos, la configuración predeterminada o las anulaciones manuales.

Al activar el paso de estilos, MediaConvert utiliza la información de estilo y posición disponible en los subtítulos introducidos. Tenga en cuenta que MediaConvert utiliza la configuración predeterminada para cualquier información de estilo que falte.

MediaConvert admite la transferencia de estilos para los siguientes formatos de subtítulos de entrada:

- Auxiliar
- Incrustado
- SCTE-20
- SCC
- TTML
- STL (EBU STL)
- SMPTE-TT (basado en texto)
- Teletexto
- IMSC
- WebVTT

Si se desactiva la opción de paso de estilos, se MediaConvert omite la información de estilo de la entrada y se utilizan los ajustes predeterminados: texto blanco con contornos negros, posición en la parte inferior central y ajuste de tamaño automático.

Tanto si ha activado la transferencia de estilos como si no, también puedes anular manualmente cualquiera de las opciones de estilo individuales.

Note

Las entradas TTML y tipo TTML (IMSC, SMPTE-TT) tienen requisitos de formato de estilo especiales. Para obtener más información, consulta [Formato de estilo TTML](#).

Cómo especificar la tipografía

AWS Elemental MediaConvert selecciona automáticamente el alfabeto adecuado para los subtítulos, en función del idioma que especifique en la configuración de los subtítulos de salida. Si el idioma que elige tiene más de un alfabeto posible, especifique el alfabeto que desea.

Para garantizar que el servicio utilice la tipografía correcta

1. En la sección Subtítulos, en Configuración de codificación, en Idioma, elija el idioma del texto de los subtítulos.

2. Si el idioma que especifica tiene más de un alfabeto posible, utilice Tipografía para especificar el alfabeto.

Por ejemplo, si elige Chino (ZH) como Idioma, utilice Tipografía para elegir Chino simplificado o Chino tradicional. En este caso, si no especifica un valor para Tipografía, el servicio utilizará de forma predeterminada el chino simplificado.

 Tip

En la mayoría de los casos, para Tipografía puedes mantener el valor predeterminado de Automático. Cuando lo haga, el servicio seleccionará la secuencia de comandos en función del idioma del texto de los subtítulos.

Fuentes que no están en inglés y caracteres no compatibles

Si la fuente de entrada utiliza una tipografía que no está en inglés, es posible que los subtítulos forzados de salida contengan caracteres Unicode # no compatibles. Para resolverlo, establezca la Transferencia de estilos en Activado.

Configuración de los subtítulos de accesibilidad

Al crear una salida HLS o CMAF HLS e incluir una pista de subtítulos ISMC o WebVTT, puede añadir atributos de accesibilidad para los subtítulos a su manifiesto de salida. MediaConvert [añade estos atributos de acuerdo con las secciones 4.5 y 4.6 de la especificación de creación HLS para dispositivos Apple](#).

Al configurar los subtítulos de accesibilidad (accessibility) en Habilitados (ENABLED), MediaConvert agrega los siguientes atributos a la pista de subtítulos del manifiesto, en: y. `EXT-X-MEDIA CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-spoken-dialog,public.accessibility.describes-music-and-sound" AUTOSELECT="YES"`

Mantén el valor predeterminado, Desactivado (DISABLED), si la pista de subtítulos no está destinada a proporcionar dicha accesibilidad. MediaConvert no añadirá los atributos del párrafo anterior.

Uso de grupos de salida para especificar un tipo de paquete de transmisión o un archivo independiente

AWS Elemental MediaConvert las funciones de salida difieren según el tipo de grupo de salida del que formen parte.

Archivos

En un grupo de salidas de archivos, cada salida que configure dará como resultado un archivo de salida independiente.


Por ejemplo, puedes configurar una salida que contenga todo el vídeo, el audio y los subtítulos juntos. También puedes configurar una salida independiente para los subtítulos asociados, como TTML.

Paquetes de salida de transmisión

En los siguientes grupos de salida, las salidas que se configuran son partes independientes de un único paquete de streaming con tasa de bits adaptativa (ABR): CMAF, Apple HLS, DASH ISO, y Microsoft Smooth Streaming.

En un grupo de salida con ABR, cada salida suele ser un elemento del medio. Es decir, cada salida es una representación en la pila de velocidades de bits adaptativas (ABR). Por ejemplo, puedes tener una salida para cada una de las tres resoluciones de vídeo, una salida para cada una de las dos pistas de idiomas de audio y una salida para cada uno de los dos idiomas de subtítulos.

La siguiente ilustración muestra la relación entre las salidas de un grupo de salidas ABR y los archivos que crea. MediaConvert Cada cuadro naranja corresponde a una salida en el grupo de salida. En este ejemplo, hay tres resoluciones de vídeo, audio en dos idiomas y subtítulos en dos idiomas. El paquete contiene archivos de audio, vídeo y subtítulos segmentados, y archivos de manifiesto que indican al reproductor qué archivos descargar y cuándo reproducirlos.



Una tarea única puede generar de cero a muchos archivos independiente y de cero a muchos paquetes de streaming. Para crear más de un archivo independiente, añade un único grupo de salidas de archivo a su tarea y añade varias salidas a ese grupo de salidas. Para crear más de un paquete de streaming, añade varios grupos de salidas CMAF, Apple HLS, DASH ISO o Microsoft Smooth Streaming a su tarea.

La siguiente ilustración muestra un MediaConvert trabajo que genera dos archivos.mp4 independientes, dos Apple HLS paquetes y un CMAF paquete. Un único grupo de salida de archivo con dos salidas se traduce en dos archivos independientes. Un único grupo de salida Apple HLS con siete salidas se traduce en un solo paquete de visualización con siete representaciones de ABR.



Para obtener más información sobre cómo configurar grupos de salidas y salidas en su tarea, consulta [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).

Elección de grupos de salida de transmisión con ABR

Para crear recursos multimedia para que las personas los transmitan a sus dispositivos, elija uno o varios de los grupos de salida de velocidad de bits adaptativa (ABR): Apple HLS, DASH ISO, Microsoft Smooth Streaming, o CMAF. El tipo de grupo de salida determina qué reproductores multimedia pueden reproducir los archivos que se MediaConvert crean a partir de ese grupo de salida.

Note

Al configurar CMAF, DASH ISO, or Microsoft Smooth Streaming grupos de salida, asegúrese de configurar la longitud del fragmento correctamente. Para obtener más información acerca de la duración del fragmento, consulta [Configuración de la duración del fragmento para salidas de transmisión](#).

En la tabla siguiente se resumen las relaciones entre los grupos de salida y los reproductores multimedia.

Reproductores multimedia	Utilice este grupo de salida
Dispositivos Apple, anteriores aproximadamente a 2013	Apple HLS
Dispositivos Apple, recientes	CMAF
Dispositivos Android, los más inteligentes TVs	CMAF o DASH ISO
Dispositivos de Microsoft	Microsoft Smooth Streaming

Note

MediaConvert factura por cada minuto de tiempo de salida transcodificado, no por trabajo. Por lo tanto, cuando se añaden grupos de salida a un tarea, se hace más caro. Por ejemplo, un trabajo con un Apple HLS paquete y un DASH ISO un paquete cuesta el doble que un trabajo con solo uno de esos paquetes. Siempre que la configuración de transcodificación sea la misma.

Para determinar qué grupos de salida necesita

1. Decida en qué dispositivos desea que los espectadores finales puedan reproducir el activo multimedia transcodificado. Si desea que su activo se reproduzca en todos los dispositivos posibles, incluya estos grupos de salida:
 - Apple HLS

- DASH ISO o CMAF
 - Microsoft Smooth Streaming
2. Considere si utilizar características de codificación avanzada. Para ofrecer cualquiera de las siguientes opciones para dispositivos Apple, también debe incluir un grupo de salida de CMAF:
- High-dynamic-range Vídeo (HDR)
 - Vídeo con codificación H.265 (HEVC)

Si incluye una salida de CMAF, no tiene que crear una salida DASH ISO porque todos los reproductores comunes compatibles con DASH también son compatible con CMAF.

 Note

Hay algunos poco comunes DASH reproductores que requieren explícitamente el tipo de extensión de segmentación de vídeo .mp4. MediaConvert genera segmentos de vídeo CMAF en formato .cmfv. Para crear una salida que sea compatible con estos reproductores, incluya un DASH ISO grupo de salida en su trabajo.

3. Tenga en cuenta la compensación de costos.

Si no necesitas apoyar a los jugadores creados antes de aproximadamente 2013, y si no necesitas apoyar a los raros DASH Los reproductores que requieren segmentos de vídeo en formato MP4 pueden incluir un único grupo de salida CMAF en lugar de ambos DASH ISO y Apple HLS. Crear un único paquete CMAF en lugar de uno separado DASH ISO y Apple HLS los paquetes también pueden ofrecer un ahorro de costes en el almacenamiento y la distribución de vídeo. Esto se debe a que debe almacenar y distribuir solo un conjunto de archivos de vídeo y audio.

Configuración de la duración del fragmento para salidas de transmisión

En todos los grupos de salidas de streaming ABR que no sean HLS (CMAF, DASH y Microsoft Smooth Streaming), el valor que especifica para Duración del fragmento (FragmentLength) debe funcionar con el resto de las configuraciones de salida que especifique. Si establece la Duración del fragmento incorrectamente, cuando los espectadores vean el vídeo de salida, su reproductor podría bloquearse. Esto puedes ocurrir porque el reproductor espera segmentos adicionales al final del vídeo y solicita segmentos que no existen.

La Duración del fragmento está limitada por los valores de Cadencia de grupo de imágenes cerrado (GopClosedCadence), Tamaño del grupo de imágenes (GopSize) y Velocidad de fotogramas (FramerateNumerator, FramerateDenominator). Para obtener información acerca de cómo buscar esta configuración en la consola y en su especificación de tarea de JSON, consulta [Encontrar la configuración relacionada con la duración del fragmento](#).

Note

Cuando se establece la salida de Velocidad de fotogramas en Seguir origen, asegúrese de que la velocidad de fotogramas de su archivo de vídeo de entrada funciona con el valor que especifique para la salida Duración del fragmento. La velocidad de fotogramas del archivo de vídeo de entrada funciona como la velocidad de fotogramas de salida.

Temas

- [Regla de duración del fragmento](#)
- [Ejemplos de duración de fragmentos](#)
- [Encontrar la configuración relacionada con la duración del fragmento](#)

Regla de duración del fragmento

La duración del fragmento debe ser un número entero y debe ser un múltiplo de este valor: Tamaño del grupo de imágenes x Cadencia de grupo de imágenes cerrado ÷ Velocidad de fotogramas

Ejemplos de duración de fragmentos

Ejemplo: configuración correcta

Cadencia de grupo de imágenes cerrado = 1

Velocidad de fotogramas = 30

Tamaño del grupo de imágenes = 60 fotogramas

Duración del fragmento = 2

Ejemplo: configuración incorrecta

Cadencia de grupo de imágenes cerrado = 1

Velocidad de fotogramas = 50

Tamaño del grupo de imágenes = 90 fotogramas

Duración del fragmento = 2

Encontrar la configuración relacionada con la duración del fragmento

Cuando configura la Duración del fragmento, compruebe los valores de Cadencia de grupo de imágenes cerrado, Tamaño del grupo de imágenes y Velocidad de fotogramas.

Duración del fragmento

Puedes configurar la duración del fragmento mediante la consola o la especificación de tarea de JSON. La configuración de Duración del fragmento se aplica a un grupo de salidas y afecta a todas las salidas del grupo.

Para buscar la configuración de la Duración del fragmento (consola)

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, elija el nombre de su grupo de salidas CMAF, DASH ISO o Microsoft Smooth Streaming.
2. En la sección de configuración de grupo a la derecha, busque Duración del fragmento.

La sección de configuración del grupo se denomina Configuración de grupo CMAF, Configuración de grupo DASH ISO o Configuración de grupo MS Smooth.

Para buscar la configuración de la Duración del fragmento (especificación de tarea de JSON)

- Busque `FragmentLength` como elemento secundario de `OutputGroupSettings`, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
{
  "Settings": {
    ...
    "Inputs": [
      ...
    ],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "DASH ISO",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "DASH_ISO_GROUP_SETTINGS",
          "DashIsoGroupSettings": {
            "SegmentLength": 30,
```



```
        "FragmentLength": 2,  
        "SegmentControl": "SINGLE_FILE",  
        "HbbtvCompliance": "NONE"  
    },  
    },  
    ...  
}
```

Cadencia de grupo de imágenes cerrado, tamaño del grupo de imágenes y velocidad de fotogramas

Puede configurar la Cadencia de grupo de imágenes cerrado, el Tamaño del grupo de imágenes y la Velocidad de fotogramas mediante la consola o la especificación de tarea de JSON. Esta configuración se aplica a cada salida individualmente. Cuando se configuran, asegúrese de que los valores que establece para cada salida del grupo de salidas funcionan con el valor especificado para Duración del fragmento del grupo de salidas.

 Note

Su pila ABR tiene varias salidas. Asegúrese de configurar estos valores en cada salida.

Para buscar la configuración de codificación de una salida (consola)

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, elija el nombre de la salida, como Salida 1, Salida 2, etc.
2. En la sección Configuración de codificación, la pestaña Vídeo se selecciona automáticamente. Busque Cadencia de grupo de imágenes cerrado, Tamaño del grupo de imágenes y Velocidad de fotogramas en esta pestaña.

Para buscar la configuración de codificación de una salida (especificación de tarea de JSON)

- Busque `GopClosedCadence`, `GopSize`, `FramerateNumerator` y `FramerateDenominator` como elementos secundarios de la configuración de códec, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. En este ejemplo, el códec es H_264, por lo que el elemento principal de la configuración de códec es `H264Settings`.

```
{  
  "Settings": {  
    ...  
  }  
}
```

```

"Inputs": [
  ...
],
"OutputGroups": [
  {
    "Name": "DASH ISO",
    ...
  },
  "Outputs": [
    {
      "VideoDescription": {
        ...
        "CodecSettings": {
          "Codec": "H_264",
          "H264Settings": {
            "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
            "NumberReferenceFrames": 3,
            "Syntax": "DEFAULT",
            "Softness": 0,
            "GopClosedCadence": 1,
            "GopSize": 60,
            ...
            "FramerateNumerator": 60,
            "FramerateDenominator": 1
          }
        },
        ...
      },
    },
    ...
  ],
},

```

Compatibilidad con versión de reproductor de HLS

AWS Elemental MediaConvert establece automáticamente los metadatos de la versión del reproductor en función de las funciones que habilite. La mayoría de los recursos HLS con los que cree MediaConvert son compatibles con los reproductores HLS de la versión 2 y posteriores.

Esta lista muestra las características que podrían requerir un soporte de reproductor actualizado:

Añadir solo manifiesto I-frame: Grupo de salidas de HLS > Salida > Avanzado > Añadir solo manifiesto I-frame

Al elegir Incluir, los visores pueden reproducir el recurso con los reproductores de HLS versión 4 y posterior.

Al elegir Excluir, los visores pueden reproducir el recurso con los reproductores de HLS versión 2 y posterior.

Tipo de pista de audio: Grupo de salidas de HLS > Salida > Configuración de salida > Avanzado > Tipo de pista de audio

Al elegir una de las opciones Audio alternativo para cualquiera de las variantes de audio, los visores pueden reproducir el recurso con los reproductores de HLS versión 4 y posterior.

Cuando elija Secuencia de variante de solo audio para Tipo de pista de audio o deja Tipo de pista de audio sin seleccionar para todas sus variantes de audio, los visores pueden reproducir el recurso con los reproductores de HLS versión 2 y posteriores.

Método de cifrado de DRM: Grupo de salidas de HLS > Cifrado de DRM > Método de cifrado

Cuando elija SAMPLE-AES para Cifrado de DRM, Método de cifrado, los visores pueden reproducir el recurso con los reproductores de HLS versión 5 y posteriores.

Cuando elija cualquier otro valor para Cifrado de DRM, Método de cifrado, los visores pueden reproducir el recurso con los reproductores de HLS versión 2 y posteriores.

Indicador de servicio de vídeo descriptivo: Grupo de salidas de HLS > Salida (debe ser solo de audio) > Ajustes de salida > Indicador de servicio de vídeo descriptivo

Este ajuste también está disponible en los grupos de salidas CMAF: Grupo de salida CMAF > Salida > Configuración del contenedor CMAF > Avanzado > Indicador de servicio de vídeo descriptivo

Para encontrar este ajuste, la salida HLS o CMAF debe tener solo ajustes de audio. En las salidas HLS, debe eliminar la pestaña Vídeo predeterminada.

Si selecciona Marcar como Indicador del servicio de vídeo descriptivo, los espectadores pueden reproducir el contenido con los reproductores HLS de la versión 5 y posteriores.

Para crear una que cumpla con las normas Apple HLS salida: al configurar el indicador del servicio de vídeo descriptivo en Marcar, también debe configurar el tipo de pista de audio como Audio alternativo, selección automática, predeterminado o Audio alternativo, selección automática, no predeterminado.

Formato de duración de manifiesto: Grupo de salidas de HLS > Configuración del grupo Apple HLS > Avanzado > Formato de duración de manifiesto

Al configurar el formato de duración del manifiesto en Entero, los espectadores pueden reproducir el recurso con la versión 2 y posteriores de los reproductores de HLS.

Al configurar el formato de duración del manifiesto en Punto flotante, los espectadores pueden reproducir el recurso con la versión 3 y posteriores de los reproductores de HLS.

Control de segmento: Grupo de salidas de HLS > Configuración del grupo Apple HLS > Control de segmento

Al configurar el control de segmento en Archivo único, los espectadores pueden reproducir el recurso con la versión 4 y posteriores de los reproductores de HLS.

Al configurar el control de segmento en Archivos segmentados, los espectadores pueden reproducir el recurso con la versión 2 y posteriores de los reproductores de HLS.

Ajustes de codificación recomendados para la calidad del vídeo

Al crear un trabajo con él AWS Elemental MediaConvert, los ajustes de codificación que elija afectan a la calidad del vídeo, al tamaño del archivo y a la compatibilidad de los reproductores.

Puede configurar su trabajo para seleccionar automáticamente MediaConvert los mejores ajustes de codificación para la calidad del vídeo, con un tamaño de archivo de salida equilibrado. O, si no, puedes especificar manualmente los ajustes de codificación para que coincidan con sus requisitos de salida o entrega.

En esta sección, se presentan los conceptos básicos, se describen los ajustes típicos y se proporcionan instrucciones para elegir los ajustes optimizados para la calidad de vídeo.

Temas

- [Referencia para la estructura del GOP y los tipos de bastidor](#)
- [Configuración recomendada del tamaño del grupo de imágenes](#)
- [Fotogramas B entre fotogramas de referencia, configuración recomendada](#)
- [Configuración recomendada de cadencia de grupo de imágenes cerrado](#)
- [Configuración recomendada de subgrupo de imágenes dinámico](#)
- [Configuración recomendada de fotogramas B de referencia de grupo de imágenes](#)
- [Configuración recomendada del intervalo I mínimo](#)
- [Configuración recomendada de cuantificación adaptativa](#)

Referencia para la estructura del GOP y los tipos de bastidor

Al crear una tarea, la configuración del grupo de imágenes (GOP) que elija para la salida afecta a la calidad del vídeo y a la compatibilidad de los reproductores. En esta sección, se presentan los conceptos básicos del GOP, se describen los ajustes típicos del GOP y se proporcionan instrucciones para elegir los ajustes optimizados para la calidad de vídeo.

Un GOP es una disposición específica de tipos de fotogramas de vídeo comprimidos. Estos tipos de fotogramas incluyen lo siguiente:

I-Frames

Fotogramas intracodificados. Contienen toda la información que utiliza un decodificador para decodificar el fotograma. Por lo general, los fotogramas I utilizan la mayor cantidad de bits dentro de una transmisión de vídeo.

IDR-Frames

Fotogramas de actualización instantánea del decodificador. De forma similar a los fotogramas I, contienen toda la información que utiliza un decodificador para decodificar el fotograma. Sin embargo, los fotogramas no pueden hacer referencia a ningún fotograma anterior a un fotograma IDR.

P-Frames

Fotogramas previstos. Contienen las diferencias entre el fotograma actual y uno o varios fotogramas anteriores. Los fotogramas P ofrecen una compresión mucho mejor que los fotogramas I y utilizan menos bits en una transmisión de vídeo.

B-Frames

Fotogramas previstos bidireccionales. Contienen las diferencias entre el fotograma actual y uno o más fotogramas anteriores o posteriores. Los fotogramas B ofrecen la compresión más alta y ocupan el menor número de bits dentro de una transmisión de vídeo.

Un GOP típico comienza con un fotograma IDR y sigue con un patrón repetitivo de fotogramas B y P. Por ejemplo: IDRBBPBBPBBPBB.

Los siguientes temas proporcionan más información acerca de los ajustes de GOP individuales y recomiendan ajustes optimizados para la calidad del vídeo.

Configuración recomendada del tamaño del grupo de imágenes

El tamaño del grupo de imágenes es el número de fotogramas de un grupo de imágenes y define el intervalo entre los fotogramas IDR. Por ejemplo, si un grupo de imágenes comienza con un fotograma IDR y tiene una combinación de 29 fotogramas B y P, el tamaño del grupo de imágenes es de 30 fotogramas.

Un tamaño de grupo de imágenes típico dura entre 1 y 2 segundos y corresponde a la velocidad de fotogramas del vídeo. Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas de salida es de 30 fotogramas por segundo, un tamaño del grupo de imágenes típico es de 30 o 60 fotogramas.

Al configurar el códec de vídeo de salida en AVC (H.264) o HEVC (H.265), configura el control del modo de grupos de imágenes en Auto. Esto permite MediaConvert seleccionar un tamaño de GOP óptimo.

Note

Formatos de vídeo en streaming, incluido HLS, DASH, CMAF y MSS requieren que la longitud del fragmento o segmento sea un múltiplo del tamaño del GOP. Para obtener más información, consulte [Configuración de la duración del fragmento para salidas de transmisión](#). Al configurar el control del modo GOP en Automático para estos formatos de vídeo, selecciona MediaConvert automáticamente un tamaño de GOP compatible y optimizado en relación con la longitud del fragmento o segmento.

Fotogramas B entre fotogramas de referencia, configuración recomendada

Define el número máximo de fotogramas B que MediaConvert se pueden utilizar entre fotogramas de referencia.

Un valor típico es 1 o 2 si Fotograma B de referencia de grupo de imágenes está establecido en Disabled, y de 3 a 5 si Fotograma B de referencia de grupo de imágenes está establecido en Enabled.

Al configurar el códec de vídeo de salida en AVC (H.264) o HEVC (H.265), mantén en blanco Fotogramas B entre fotogramas de referencia. Esto MediaConvert permite seleccionar un número óptimo de fotogramas B entre los fotogramas de referencia.

Configuración recomendada de cadencia de grupo de imágenes cerrado

La cadencia GOP cerrada define el número de GOPs fotogramas P o B a los que puede hacer referencia. Un GOP puede estar abierto o cerrado. Los marcos abiertos GOPs pueden tener marcos que hagan referencia a un fotograma de un GOP diferente, mientras que los marcos cerrados GOPs solo hacen referencia al interior del propio GOP.

Al configurar el códec de vídeo de salida en AVC (H.264) o HEVC (H.265), mantenga en blanco la cadencia de GOP cerrado para poder seleccionar una cadencia de GOP cerrada óptima.

MediaConvert

Configuración recomendada de subgrupo de imágenes dinámico

Un sub-GOP dinámico puede mejorar la calidad de vídeo subjetiva del contenido con mucho movimiento. Lo hace al permitir que varíe el número de fotogramas B.

Al configurar el códec de vídeo de salida en AVC (H.264) o HEVC (H.265), configura el Sub-GOP dinámico en Adaptive. Esto permite determinar un MediaConvert sub-GOP óptimo.

Configuración recomendada de fotogramas B de referencia de grupo de imágenes

Al configurar el códec de vídeo de salida en AVC (H.264) o HEVC (H.265), establezca los Fotogramas B de referencia de grupo de imágenes en Enabled para permitir que otros tipos de fotogramas hagan referencia a los fotogramas B. Esto mejora la calidad de vídeo de la salida en relación con su velocidad de bits.

Configuración recomendada del intervalo I mínimo

El intervalo mínimo I impone un número mínimo de fotogramas entre los fotogramas IDR. Esto incluye los fotogramas que se crean al principio de un GOP o mediante la detección de cambios de escena. Utilice el intervalo mínimo I para mejorar la compresión del vídeo variando el tamaño del GOP cuando se creen dos fotogramas IDR cerca uno del otro.

Al configurar el códec de vídeo de salida en AVC (H.264) o HEVC (H.265), mantén en blanco el intervalo I mínimo. Esto permite MediaConvert seleccionar un intervalo I mínimo óptimo.

Configuración recomendada de cuantificación adaptativa

La cuantificación adaptativa selecciona la intensidad aplicada a los diferentes modos de cuantificación que MediaConvert utiliza, incluida la cuantificación parpadeante, espacial y temporal.

MediaConvert utiliza la cuantificación adaptativa para asignar bits en función de la complejidad del vídeo.

Cuando configuras el códec de vídeo de salida en AVC (H.264) HEVC (H.265)XAVC, o estableces la cuantificación adaptativa en **Auto** para poder seleccionar una cuantificación adaptativa óptima. MediaConvert

Uso de variables en la configuración de su tarea

Puedes utilizar variables, también denominadas identificadores de formato, en tu configuración de tarea. Los identificadores de formato son valores que puedes colocar en tu configuración de tarea que se resuelven de forma distinta en las salidas en función de las características de los archivos de entrada o el tarea. Son especialmente útiles en elementos preestablecidos de salida, plantillas de tarea y tareas que va a duplicar y volver a utilizar.

Por ejemplo, podrías utilizar el identificador de formato de fecha `$d$` para tu configuración Destino. Si quieres organizar las salidas por la hora y fecha de inicio del tarea, en Destino debería introducir **`s3://amzn-s3-demo-bucket1/$d$`**/. Para una tarea que comienza el 4 de junio de 2020, el servicio creará las salidas en `s3://amzn-s3-demo-bucket1/20200604/`.

Para obtener una lista de los identificadores de formato disponibles y ejemplos de cómo utilizarlos, consulta [the section called “Lista de variables de configuración con ejemplos”](#).

Para obtener más información acerca de los identificadores de formato que funcionan de manera diferente en las salidas de streaming, consulta [the section called “Uso de variables de configuración con salidas de streaming”](#).

Temas

- [Lista de variables de configuración con ejemplos](#)
- [Uso de variables de configuración con salidas de streaming](#)
- [Especificación de un número mínimo de dígitos](#)

Lista de variables de configuración con ejemplos

La siguiente tabla proporciona información sobre cada uno de los identificadores de formato que puede utilizar en su AWS Elemental MediaConvert trabajo. Para obtener más información acerca de los identificadores de formato que funcionan de manera diferente en las salidas de streaming, consulta [the section called “Uso de variables de configuración con salidas de streaming”](#).

Identificador de formato	Valor que colocar en la configuración de tarea	Configuración de tarea compatible	Descripción y ejemplo
Fecha y hora	\$dt\$	Destino Modificador de nombre Modificador de segmento	Fecha y hora UTC de inicio del tarea. Formato: AAAAMMDDT HHMMSS Ejemplo: para una tarea que comienza a las 3:05:28 PM en el 4 de junio de 2020, \$dt\$ se resuelve como 20200604T150528 .
Date	\$d\$	Destino Modificador de nombre Modificador de segmento	Fecha UTC del inicio del tarea. Formato: AAAAMMDD Ejemplo: para una tarea que comienza el 4 de junio de 2020, \$d\$ se resuelve como 20200604 .
Tiempo	\$t\$	Destino Modificador de nombre Modificador de segmento	Hora de inicio UTC del tarea. Formato: HHMMSS Ejemplo: para una tarea que comienza a las 3:05:28 PM, \$t

Identificador de formato	Valor que colocar en la configuración de tarea	Configuración de tarea compatible	Descripción y ejemplo
			\$ se resuelve como 150528.
Tasa de bits de vídeo	\$rv\$	Modificador de nombre Modificador de segmento	La tasa de bits de vídeo de la salida, en kilobits. Para salidas QVBR, el servicio utiliza la velocidad de bits de video máxima en kilobits. Ejemplo: si establece Configuración de codificación, Vídeo, Tasa de bits (bits/s) en 50000000, \$rv\$ se resuelve como 50000.
Velocidad de bits de audio	\$ra\$	Modificador de nombre Modificador de segmento	Total de todas las tasas de bits de audio en la salida, en kilobits. Ejemplo: si tiene una salida con una única pestaña de audio y estableces Configuración de codificación, Audio 1, Tasa de bits (kbits/s) en 256000, \$ra\$ se resuelve como 256000.

Identificador de formato	Valor que colocar en la configuración de tarea	Configuración de tarea compatible	Descripción y ejemplo
Tasa de bits de contenedor	<code>\$rc\$</code>	Modificador de nombre Modificador de segmento	Tasa de bits de audio y vídeo combinada para la salida, en kilobits. Ejemplo: tienes una salida con una pestaña de configuración de Vídeo y una pestaña con configuración de Audio 1. Si estableces Configuración de codificación, Vídeo, Tasa de bits (bits/s) en 5000000 y configuras Configuración de codificación, Audio, Tasa de bits (bits/s) en 96000 (96 kilobits), <code>\$rc\$</code> se resuelve como 5096.

Identificador de formato	Valor que colocar en la configuración de tarea	Configuración de tarea compatible	Descripción y ejemplo
Anchura del fotograma de vídeo	\$w\$	Modificador de nombre Modificador de segmento	La anchura del fotograma o resolución horizontal, en píxeles. Ejemplo: si establece s Configuración de codificación, Vídeo, Resolución (an x al) en 1280 x 720 , \$w se resuelve como 1280.
Altura del fotograma de vídeo	\$h\$	Modificador de nombre Modificador de segmento	La altura del fotograma o resolución vertical, en píxeles. Ejemplo: si establece s Configuración de codificación, Vídeo, Resolución (an x al) en 1280 x 720 , \$h se resuelve como 720.

Identificador de formato	Valor que colocar en la configuración de tarea	Configuración de tarea compatible	Descripción y ejemplo
Framerate	\$f\$	Modificador de nombre Modificador de segmento	Velocidad de fotogramas, en fotogramas por segundo, trucado al número entero más cercano. Ejemplo: si la velocidad de fotogramas es 59.940 , \$f\$ se resuelve como 59.
Nombre de archivo de entrada	\$fn\$	Destino Modificador de nombre Modificador de segmento	Nombre del archivo de entrada, sin la extensión de archivo. Para las tareas que tienen varias entradas, este es el primer archivo especificado en el tarea. Ejemplo: si Entrada 1 para el tarea es s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video.mov , \$fn\$ se resuelve como my-video.

Identificador de formato	Valor que colocar en la configuración de tarea	Configuración de tarea compatible	Descripción y ejemplo
Extensión de archivo del contenedor de salida	\$ex\$	Modificador de nombre Modificador de segmento	Varía en función del grupo de salida. Para salidas Grupo de archivos, se trata de la extensión del archivo de contenedor de salida. Para otros grupos de salida, esta es la extensión del manifiesto. Ejemplo de grupo de archivos: si elige MPEG2-TS como configuración de salida, Container se convierte en \$ex\$. m2ts Ejemplo de grupo HLS: si su grupo de salidas es HLS, \$ex\$ se resuelve como m3u8.

Identificador de formato	Valor que colocar en la configuración de tarea	Configuración de tarea compatible	Descripción y ejemplo
\$	\$\$	Modificador de nombre Modificador de segmento	\$ de escape. Ejemplo: Supongamos que proporciona los siguientes valores: - Nombre de archivo de entrada: file1.mp4 - Destino: s3://amzn-s3-demo-bucket/ - Modificador de nombre: my-video \$\$hi-res- El nombre de archivo de salida y la ruta se resuelven como s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video\$hi-res-file1.mp4.

Uso de variables de configuración con salidas de streaming

Las variables de la configuración de tareas, también denominados identificadores de formato, funcionan de forma distinta para salidas en grupos de salidas Apple HLS y DASH ISO. Estas son las diferencias:

Para salidas Apple HLS

Cuando se utilizan los identificadores de formato de fecha y hora (\$dt\$, \$t\$, \$d\$) en la configuración Modificador de segmento, estos identificadores de formato se resuelven como la hora de finalización de cada segmento, en lugar de la hora de inicio del tarea.

Note

Para tareas que utilizan transcodificación acelerada, los segmentos podrían completarse al mismo tiempo. Esto significa que los identificadores de formato de fecha y hora no siempre se resuelven como valores únicos.

Para salidas DASH ISO

Puedes utilizar dos identificadores de formato adicionales en la configuración Modificador de nombre. Estos afectan al manifiesto DASH además del nombre del archivo de salida. Aquí están los identificadores:

\$Number\$

En los nombre de archivo de salida, \$Number\$ se resuelve como una serie de números que se incrementan desde 1. Esto sustituye la numeración de segmento predeterminada de nueve dígitos en los nombres de archivo de segmento. Por ejemplo:

- Si especificas **video_\$Number\$** para Modificador de nombre, el servicio crea archivos de segmento denominados video_1.mp4, video_2.mp4, etc.
- Si solo especificas **video_** para Modificador de nombre, el servicio crea archivos de segmento denominados video_000000001.mp4, video_000000002.mp4, etc.

En tu manifiesto de DASH, AWS Elemental MediaConvert incluye duration y startNumber dentro del SegmentTemplate elemento, de la siguiente manera:

```
<SegmentTemplate timescale="90000" media="main_video_$Number$.mp4"
initialization="main_video_$Number$init.mp4" duration="3375000"/>
```


 Note

Si utilizas el identificador de formato `$Number$` en una salida, también debes utilizarlo en todas las demás salidas del grupo de salidas.

`$Bandwidth$`

En los nombres de archivo de salida, `$Bandwidth$` se resuelve como el valor de Vídeo, Tasa de bits más el valor de Audio, Tasa de bits en la salida. Independientemente de si incluye este identificador de formato, el servicio utiliza numeración de segmentos de nueve dígitos en los nombres de archivo de segmento.

Por ejemplo, supongamos que especificas estos valores:

- Vídeo, Tasa de bits (bits/s): **50000000**
- Audio, Tasa de bits (kbits/s): **96.0** (96.000 bits/s)
- Modificador de nombre: **video_**`$Bandwidth$`

El valor de `$Bandwidth$` se resuelve en 50.096.000. El servicio crea archivos de segmento llamados `video_50096000_000000001.mp4`, `video_50096000_000000002.mp4`, etc.

En el manifiesto, AWS Elemental MediaConvert incluye `duration` y `startNumber` dentro del `SegmentTemplate` elemento, así:

```
<SegmentTemplate timescale="90000"
media="main_video_<code>$Bandwidth$</code>.mp4" initialization="main_video_<code>$Bandwidth$</code>$init.mp4" duration="3375000"/>
```

`$Time$`

En los nombres del archivo de salida, `$Time$` se resuelve como la duración, en milisegundos, del segmento. Al incluir este identificador de formato, el servicio no utiliza la numeración de segmento de nueve dígitos predeterminada en los nombres de archivo del segmento.

Por ejemplo, si especificas **video180_**`$Time$` para Modificador de nombre, el servicio crea archivos de segmento denominados `video180__345600.mp4`, `video180__331680.mp4`, etc. En estos ejemplos, las duraciones de segmentos son 345.600 ms y 331.680 ms.

En el manifiesto, AWS Elemental MediaConvert incluye el `SegmentTimeline` interior del `SegmentTemplate` elemento, así:

```
<Representation id="5" width="320" height="180" bandwidth="200000"
codecs="avc1.4d400c">
  <SegmentTemplate media="video180_$Time$.mp4"
initialization="videovideo180_init.mp4">
    <SegmentTimeline>
      <S t="0" d="345600" r="2"/>
      <S t="1036800" d="316800"/>
    </SegmentTimeline>
  </SegmentTemplate>
</Representation>
```

Note

Si utilizas el identificador de formato `$Time$` en una salida, también debe utilizarlo en todas las demás salidas del grupo de salidas.

Especificación de un número mínimo de dígitos

Para los identificadores de formato que devuelven un número, puedes especificar un número mínimo de dígitos en los que se resolverá el identificador de formato. Cuando lo hagas, el servicio añade ceros de relleno delante de cualquier valor que devolviera menos dígitos.

Utiliza la siguiente sintaxis para especificar el número de dígitos: **%0[number of digits]**. Pon este valor justo delante del `$` final del identificador de formato.

Por ejemplo, supón que la altura del fotograma de vídeo es 720 y quieres especificar un mínimo de cuatro dígitos, de forma que aparezca en su nombre de archivo como 0720. Para ello, utiliza el siguiente identificador de formato: **\$h%04\$**.

Note

Los valores que son demasiado grandes para expresarlos con la cantidad de dígitos que especifique se resuelven con más dígitos.

Trabajar con elementos preestablecidos de salida

Los ajustes preestablecidos de salida reducen la cantidad de tiempo que se tarda en configurar una tarea al proporcionar ajustes de salida preconfigurados. También puede utilizar los ajustes preestablecidos como referencia para los ajustes recomendados.

En este capítulo se proporcionan step-by-step instrucciones sobre cómo trabajar con MediaConvert ajustes preestablecidos. Además de aplicar ajustes preestablecidos a tareas o plantillas, también puede crear, modificar, eliminar y enumerar ajustes preestablecidos.

Los ajustes preestablecidos se aplican a una única salida de una tarea de transcodificación. Si quiere aplicar la configuración a una tarea completa, consulte [Uso de plantillas de tarea](#).

Puede utilizar un elemento preestablecido del sistema con la configuración especificada por usted o puede crear un elemento preestablecido personalizado con sus propios ajustes. Puedes crear un elemento preestablecido desde cero, empezando con solo la configuración predeterminada, o puedes duplicar un elemento preestablecido del sistema, ajustarlo para que se adapte a su flujo de tareas y, a continuación, guardarlo como elemento preestablecido personalizado.

Temas

- [Especificación de un ajuste preestablecido](#)
- [Creación de elementos preestablecidos](#)
- [Creación de un elemento preestablecido personalizado basado en un elemento preestablecido del sistema](#)
- [Modificación de elementos preestablecidos](#)
- [Listado de ajustes preestablecidos](#)
- [Eliminar un elemento preestablecido personalizado](#)

Especificación de un ajuste preestablecido

Al especificar las salidas de su MediaConvert trabajo, puede utilizar un ajuste preestablecido de salida en lugar de elegir cada configuración de salida por separado.

Para especificar un ajuste preestablecido para una salida mediante la MediaConvert consola:

1. Crea una tarea de la forma habitual, tal y como se describe en [Creación de un tarea](#).

2. Crea grupos de salidas tal y como se describe en [Paso 3: crear grupos de salida](#).

 Tip

Muchas tareas tienen una salida para cada tipo de dispositivo que reproducirá el video creado por la tarea.

3. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elige una salida. Las salidas se muestran en la sección Grupos de salidas, en su grupo de salidas.
4. En el panel Configuración de salida, elige un elemento preestablecido de salida de la lista desplegable Elemento preestablecido. Para obtener más información sobre la configuración individual, selecciona el enlace Información junto a cada ajuste.

 Note

La lista desplegable Elemento preestablecido muestra únicamente los elementos preestablecidos que funcionan con el tipo de grupo de salidas en el que se encuentra la salida.

5. En Modificador de nombre, escribe un conjunto de caracteres que distinguirá los archivos creados a partir de esta salida. Por ejemplo, puedes utilizar **-DASH-10-res** para la salida del grupo de salidas DASH que tiene la menor resolución.
6. Repite estos pasos para cada salida en su tarea que quieras especificar con un elemento preestablecido.
7. Termina de crear la tarea tal y como se describe en [Creación de un tarea](#).

Creación de elementos preestablecidos

Los elementos preestablecidos de salida especifican la configuración que se aplica a una única salida de una tarea de transcodificación. Los ajustes preestablecidos del sistema tienen los ajustes de salida que se especifican para usted; los ajustes preestablecidos personalizados tienen ajustes que usted u otro usuario de su AWS cuenta especifica.

Puedes crear un elemento preestablecido personalizado especificando individualmente la configuración, tal y como se describe en este tema. O bien, puede crear un elemento preestablecido personalizado duplicando y modificando un elemento preestablecido existente, tal y como se

describe en [Creación de un elemento preestablecido personalizado basado en un elemento preestablecido del sistema](#).

Para crear un elemento preestablecido de salida personalizado

1. Abra la página de [ajustes preestablecidos de salida](#) en la consola. MediaConvert
2. En el panel Elementos preestablecidos de salida, elige el botón Crear elemento preestablecido.
3. En el panel Configuración preestablecida, especifica como mínimo el nombre del nuevo elemento preestablecido. Opcionalmente, puedes proporcionar una descripción y una categoría.

Estos valores le ayudan a encontrar el elemento preestablecido más adelante. Para obtener más información, consulta [Listado de ajustes preestablecidos](#).

4. En el panel Configuración preestablecida, elige el contenedor para la salida.

 Tip

Es importante especificar un contenedor que sea adecuado para el tipo de salida que va a crear con el elemento preestablecido. Al elegir un elemento preestablecido del sistema o personalizado como parte de la creación de una tarea, la consola muestra solo los elementos preestablecidos que especifican un contenedor que es válido para el grupo de salida.

5. Elige su configuración de salida.

Para obtener más información sobre cada configuración, elige el enlace Información ubicado junto a una configuración o junto al encabezado del grupo de ajustes.

6. Elige el botón Crear en la parte inferior de la página.

Creación de un elemento preestablecido personalizado basado en un elemento preestablecido del sistema

MediaConvert no permite modificar los ajustes preestablecidos del sistema. Si quieres un elemento preestablecido que es como uno del sistema pero ligeramente modificado, puedes duplicar el elemento preestablecido del sistema, personalizar los valores y, a continuación, guardarlo como un elemento preestablecido personalizado.

Para crear un elemento preestablecido personalizado basado en un elemento preestablecido del sistema

1. Abra la página de [ajustes preestablecidos de salida](#) en la MediaConvert consola.
2. En el panel Elementos preestablecidos de salida, en la lista desplegable Elementos preestablecidos, elige Valores preestablecidos del sistema.
3. Elige el nombre del elemento preestablecido del sistema que se parezca más al elemento preestablecido personalizado que desee crear.
4. En la página Detalles del elemento preestablecido, elige Duplicar.
5. En la página Crear elemento preestablecido, especifica un nombre para el nuevo elemento preestablecido. Opcionalmente, puedes modificar la descripción y la categoría.

Estos valores le ayudan a encontrar el elemento preestablecido más adelante. Para obtener más información, consulta [Listado de ajustes preestablecidos](#).

6. Modifica cualquier configuración de salida.

Para obtener más información sobre cada configuración, elige el enlace Información que está ubicado junto a una configuración o junto al encabezado del grupo de ajustes.

7. Elige el botón Crear en la parte inferior de la página.

Note

Este botón tiene un aspecto similar al botón Crear para crear una tarea, pero en este contexto, al elegirlo se crea el elemento preestablecido personalizado.

Modificación de elementos preestablecidos

Puedes ajustar la configuración y valores de campos en sus elementos preestablecidos personalizados. No puedes cambiar los elementos preestablecidos del sistema, pero puedes duplicarlas y modificar el duplicado, tal y como se describe en [Creación de un elemento preestablecido personalizado basado en un elemento preestablecido del sistema](#).

Después de modificar un elemento preestablecido, las tareas que utilicen el elemento preestablecido se ejecutarán con la nueva configuración, incluidos los siguientes:

- Las tareas que especifican directamente el elemento preestablecido personalizado.

- Las tareas que crees basadas en una plantilla que utilice el elemento preestablecido personalizado.
- Las tareas que duplique de tu historial de tareas que utilicen el elemento preestablecido personalizado. La tarea original utilizó la configuración del elemento preestablecido tal como estaba en ese momento; la tarea nueva utiliza la configuración actual.

Para modificar un elemento preestablecido de salida personalizado

1. Abra la página de [ajustes preestablecidos de salida](#) en la MediaConvert consola.
2. Elige el nombre del elemento preestablecido personalizado que quieres modificar.
3. Ajuste la configuración.
4. Selecciona Guardar.

Listado de ajustes preestablecidos

Puede enumerar los ajustes preestablecidos del sistema que se incluyen MediaConvert y los ajustes preestablecidos personalizados que ha añadido en una región. AWS También puedes ver la configuración de un elemento preestablecido individual.

Para enumerar los elementos preestablecidos de salida

1. Abra la página de [ajustes preestablecidos de salida](#) en la consola. MediaConvert
2. En el panel Elementos preestablecidos de salida, en la lista desplegable Elementos preestablecidos, elige Valores preestablecidos personalizados o Valores preestablecidos del sistema.
3. Si estás visualizando elementos preestablecidos del sistema, tienes la opción de filtrar la lista de elementos preestablecidos por categoría. Para ello, selecciona de la lista desplegable Categoría.
4. Para mostrar la configuración de un elemento preestablecido individual, elige el nombre del elemento preestablecido de la lista de elementos preestablecidos.

Eliminar un elemento preestablecido personalizado

Puede eliminar los ajustes preestablecidos personalizados que haya añadido en una AWS región. No puedes eliminar los elementos preestablecidos del sistema.

Para eliminar un elemento preestablecido personalizado

1. Abra la página de [ajustes preestablecidos de salida](#) en la MediaConvert consola.
2. Elige el nombre del elemento preestablecido personalizado que quieres eliminar.
3. En la página Detalles del elemento preestablecido, elige Eliminar elemento preestablecido.

Uso de plantillas de tarea

Las plantillas de tarea reducen el tiempo que se tarda en configurar una tarea al proporcionar ajustes de tarea preconfigurados.

En este capítulo se proporcionan step-by-step instrucciones sobre cómo trabajar con MediaConvert plantillas. Además de crear una tarea a partir de una plantilla, puede crear, modificar, enumerar y eliminar plantillas.

Las plantillas de tarea se aplican a una tarea de transcodificación completa; los elementos preestablecidos de salida se aplican a una única salida de una tarea de transcodificación. Para obtener más información sobre los elementos preestablecidos de salida, consulta [Trabajar con elementos preestablecidos de salida](#).

Puedes utilizar una plantilla de tarea del sistema con la configuración especificada por usted o puedes crear una plantilla de tarea personalizada con sus propios ajustes. Puedes crear una plantilla de tarea personalizada desde cero, a partir de solo la configuración predeterminada. También puedes duplicar una plantilla de tarea del sistema, ajustarla para que se adapte a su flujo de tarea y, a continuación, guardarla como una plantilla de tarea personalizada.

Temas

- [Creación de un archivo a partir de una plantilla](#)
- [Creación de una plantilla](#)
- [Modificación de una plantilla](#)
- [Listado de plantillas](#)
- [Eliminación de una plantilla](#)

Creación de un archivo a partir de una plantilla

Las plantillas de tarea se aplican a una tarea entero de transcodificación y proporcionan los valores de configuración que son iguales en varios tareas. Los ajustes de entrada y la función de servicio AWS Identity and Access Management (IAM) se especifican en el propio trabajo. Estos valores no se guardan en la plantilla, ya que es probable que varíen de una tarea a otra.

Para crear una tarea usando una plantilla de tarea

1. Abra la página de [plantillas de trabajos](#) en la MediaConvert consola.

2. En el panel Plantillas de tarea, en la lista desplegable Plantillas, elijas Plantillas de tarea personalizadas o Plantillas de tarea del sistema.

 Note

Las plantillas de trabajo personalizadas solo aparecen en la AWS región en la que se crearon. Al elegir plantillas de trabajo personalizadas, solo verá las plantillas de trabajo creadas en la AWS región que eligió al principio de este procedimiento.

3. Selecciona el nombre de la plantilla de tarea que quiera usar.
4. En la página Detalles de plantilla de tarea, elije Crear tarea.
5. En la sección Entradas del panel Trabajo, elije Añadir.
6. Especifica la configuración de vídeo, audio y subtítulos de entrada.

 Note

Asegúrate de que especificas los selectores de audio y subtítulos de manera que se correspondan con las salidas que se especifican en la plantilla de tarea.

7. En la sección Configuración dla tarea del panel Trabajo, elije Configuración.
8. En el panel de configuración del trabajo, en la lista desplegable del rol de IAM, elija el rol de servicio que creó para conceder permisos de acceso MediaConvert a sus recursos en su nombre. Para obtener instrucciones sobre cómo crear esta función, consulta [Configuración de permisos de IAM](#).

Creación de una plantilla

Las plantillas de tarea especifican la configuración que se aplica a todas las salidas de una tarea de transcodificación. Las plantillas de trabajos del sistema tienen una configuración que se especifica para usted; las plantillas de trabajo personalizadas tienen una configuración que usted o otro usuario de su AWS cuenta especifica.

Puedes crear una plantilla de tarea especificando individualmente la configuración para cada salida. También puedes crear un elemento preestablecido personalizado especificando un elemento preestablecido para cada configuración de salida, tal y como se describe en [Especificación de un ajuste preestablecido](#).

Para crear una plantilla de tarea personalizada

1. Abra la página de [plantillas de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. En el panel, seleccione Plantillas de tarea y luego el botón Crear plantilla.
3. En el panel Información general, especifica como mínimo el nombre de la nueva plantilla de tarea. Opcionalmente, puedes proporcionar una descripción y una categoría.

Estos valores le ayudarán a encontrar la plantilla personalizada más adelante. Para obtener más información, consulta [Listado de plantillas](#).

4. En el panel Plantilla de tarea, añada entradas, grupos de salidas, salidas y la configuración de todo la tarea.

El procedimiento para esto es el mismo que se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#), salvo que no se especifica la ubicación y el nombre de archivo de tu entrada, y no se especifica el rol de IAM; que el servicio asume de forma que puedes obtener acceso a los recursos.

Note

Si configuras salidas consultando elementos preestablecidos de salida, no olvides especificar selectores de audio y subtítulos de entrada que se correspondan con algún audio y subtítulos de salida que se especifican en el elemento preestablecido. Por ejemplo, si utilizas un elemento preestablecido de salida con tres pistas de audio que utilizan las selectores de audio 1, 2 y 3, asegúrate de que la entrada que especifica tenga las selectores de audio 1, 2 y 3.

5. Elige el botón Crear en la parte inferior de la página.

Modificación de una plantilla

Puedes cambiar la configuración y los valores de campos en tus plantillas de tarea personalizadas. No puedes cambiar las plantillas de tarea del sistema, pero puedes modificar la configuración de las tareas que comience a partir de una plantilla de tarea del sistema, antes de crear la tarea.

Para modificar una plantillas de tarea personalizada

1. Abra la página de [plantillas de trabajos](#) en la MediaConvert consola.

2. Elige el nombre la plantilla de tarea personalizada que desee modificar.

De forma predeterminada, la página Plantillas de tarea se filtra para mostrar solo las plantillas personalizadas.

3. En la página Detalles de plantilla de tarea, elije el botón Actualizar.
4. En la página Actualizar plantilla de tarea, ajuste la configuración de la plantilla, de la misma forma que se haría al [configurar una tarea](#).
5. Haz clic en el botón Actualizar en la parte inferior de la página Actualizar plantilla de tarea.

Listado de plantillas

Puede enumerar las plantillas de trabajos del sistema que se incluyen en una AWS región MediaConvert y las plantillas de trabajo personalizadas que ha agregado. También puedes ver la configuración de una plantilla de tarea individual.

Para obtener una lista de las plantillas de tarea

1. Abra la página de [plantillas de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. En el panel Plantillas de tarea, en la lista desplegable Plantillas, elijas Plantillas de tarea personalizadas o Plantillas de tarea del sistema.
3. Si estás visualizando plantillas de tarea del sistema, tienes la opción de filtrar la lista de plantillas de tarea por categoría. Para ello, seleccione de la lista desplegable Categoría.
4. Para mostrar la configuración de una plantilla de tarea individual, selecciona el nombre de la plantilla de tarea de la lista de plantillas de tarea.

Eliminación de una plantilla

Puedes eliminar cualquier plantilla de tarea personalizada. No puedes eliminar las plantillas de tarea del sistema.

Para eliminar una plantilla de tarea

1. Abra la página de [plantillas de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. Elige el nombre la plantilla de tarea personalizada que desee modificar.

De forma predeterminada, la página Plantillas de tarea se filtra para mostrar solo las plantillas personalizadas.

3. En la página Detalles de plantilla de tarea, elije el botón Eliminar.

Trabajar con colas en AWS Elemental MediaConvert

Una cola es un conjunto de recursos que procesa las tareas. Todos las tareas se ejecutan en una cola.

Para iniciar un trabajo, debe enviarlo a una cola. AWS Elemental MediaConvert procesa los trabajos que envía a una cola en paralelo. Cuando se utilizan todos los recursos de la cola, las tareas adicionales permanecen en un estado SUBMITTED hasta que los recursos de la cola vuelvan a estar disponibles. Utilice las colas para administrar los recursos disponibles en su cuenta, procesar varios trabajos al mismo tiempo y priorizar algunos trabajos cuando sea necesario.

MediaConvert ofrece los dos tipos de colas siguientes:

Colas bajo demanda

Con las colas bajo demanda, no tienes que configurar nada con antelación. La cola predeterminada es bajo demanda. Tú pagas tarifas que dependen de las características que utilizas. Para obtener más información, consulte [MediaConvert Precios](#).

Colas reservadas

Con las colas reservadas, el usuario paga la capacidad de transcodificación de toda la cola, con independencia del uso real. Para más información, consulte [Precios de MediaConvert](#).

Si no especificas una cola al crear tu trabajo, la MediaConvert envía a la cola bajo demanda predeterminada.

Para obtener información sobre cuántas colas puede crear y cuántos tareas pueden ejecutar esas colas, consulta las [Service quotas](#) en la Guía de referencia general de AWS .

Puedes configurar tu tarea para que pase automáticamente de una cola a otra si permanece en ese estado SUBMITTED durante demasiado tiempo. Para obtener más información, consulta [Desplazamiento de una tarea a una cola diferente](#).

El tiempo necesario para completar una tarea varía considerablemente en función de los archivos de entrada y de la configuración de la tarea. En consecuencia, MediaConvert no siempre completa los trabajos en el mismo orden en que los envía.

Cómo especificar una cola para tu tarea

La cola de una tarea se especifica al enviar la tarea. Las pestañas siguientes muestran diferentes opciones para especificar una cola para tu tarea.

Console

Para especificar una cola para su trabajo mediante la MediaConvert consola, siga estos pasos:

1. Abra la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Selecciona Gestión de tareas en el menú de configuración dla tarea.
3. En Cola, selecciona una cola.

API, SDK, or the AWS CLI

Para especificar la cola de un trabajo mediante la API, el SDK o el AWS Command Line Interface (AWS CLI), especifique la Queue propiedad. Esta propiedad es un elemento secundario de Jobs, que es el nivel superior de la especificación dla tarea JSON. Establezca Queue en el ARN de tu cola.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas con un ejemplo de cola especificado.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/example"
}
```

Para obtener más información, consulta la [referencia de la MediaConvert API](#).

Los siguientes temas proporcionan información acerca de cómo funcionan las colas en general y sobre cada tipo de cola de forma específica.

Temas

- [Trabajar con colas bajo demanda](#)
- [Trabajar con colas reservadas en AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Establecimiento de prioridades de las tareas](#)

- [Desplazamiento de una tarea a una cola diferente](#)

Trabajar con colas bajo demanda

Su cuenta comienza con una cola bajo demanda, que es la cola predeterminada cuando crea trabajos. Con las colas bajo demanda, paga según el uso. Para obtener más información sobre precios, consulta [precios de AWS Elemental MediaConvert](#).

En esta sección se describe el procesamiento de varios trabajos en paralelo, la creación de colas adicionales, la visualización de las colas, la actualización de las colas, la pausa o activación de las colas y la eliminación de las colas.

Temas

- [Procesamiento de varios trabajos en paralelo](#)
- [Creación de una cola](#)
- [Actualización de colas](#)
- [Visualización de los detalles de la cola bajo demanda](#)
- [Eliminación de una cola](#)

Procesamiento de varios trabajos en paralelo

El número total de trabajos que puede procesar simultáneamente depende de lo siguiente:

Cuota de servicio para trabajos simultáneos por cuenta

Tu cuenta tiene una cuota de servicio para el número máximo de trabajos que MediaConvert puedes procesar al mismo tiempo, en todas tus colas de espera actuales. Región de AWS Puede solicitar un aumento de esta cuota mediante la consola [Service Quotas](#).

Cuota de servicio para trabajos simultáneos por cola bajo demanda

Su cuenta tiene una cuota de servicio para el número máximo de trabajos simultáneos disponibles para cualquier cola de demanda individual de la actual. Región de AWS Puede solicitar un aumento de esta cuota mediante la consola [Service Quotas](#).

Configuración de colas para trabajos simultáneos

Cada una de sus colas bajo demanda tiene una configuración para los trabajos simultáneos, que es el número máximo de trabajos que puede procesar a la vez. Esta configuración está

limitada por las dos cuotas de servicio anteriores. Con cualquier cola individual, puede configurar los trabajos simultáneos según su cuota de servicio para los trabajos simultáneos por cola bajo demanda. Con varias colas bajo demanda, el número total de trabajos simultáneos combinados también debe ser inferior o igual a la cuota de servicio de trabajos simultáneos por cuenta.

Cuando la cola de pedidos bajo demanda alcanza su número máximo de trabajos simultáneos y se completa un trabajo, MediaConvert selecciona el siguiente trabajo para procesarlo en función de la prioridad del trabajo. Para obtener más información, consulte [Establecimiento de prioridades de las tareas](#).

Si un trabajo permanece en un SUBMITTED estado durante demasiado tiempo en lugar de trasladarse a otro estado PROGRESSING, es probable que la cola bajo demanda ya esté procesando el máximo número de trabajos simultáneos que puede. Para solucionar este problema, [compruebe primero cuántos trabajos no asignados tiene disponibles](#). Si tiene trabajos sin asignar disponibles, puede [aumentar el número de trabajos simultáneos de su cola](#) o puede [crear una](#) nueva cola. Si no tiene trabajos sin asignar disponibles, puede solicitar un aumento de sus cuotas mediante la consola [Service Quotas](#).

Si de vez en cuando necesitas procesar los trabajos de inmediato:

1. Usa la prioridad del trabajo. Envíe la mayoría de sus trabajos con una configuración de prioridad baja y envíe los trabajos de alta prioridad con una prioridad más alta. Si elige esta opción, debe esperar a que se completen los trabajos que ya se están procesando antes de que comiencen los trabajos de mayor prioridad. Para obtener más información, consulte [Establecimiento de prioridades de las tareas](#).
2. Utilice varias colas. Envíe la mayoría de sus trabajos a una cola con un alto número de trabajos simultáneos y envíe los trabajos de alta prioridad a una cola diferente con un recuento de trabajos simultáneos bajo. Si elige esta opción, mantiene algunos recursos de transcodificación inactivos, pero disponibles, hasta que los necesite.

También puedes organizar las tareas con múltiples colas bajo demanda. Por ejemplo, puede ejecutar trabajos para distintos flujos de trabajo en colas independientes. MediaConvert procesa estos trabajos en varias colas en paralelo. También puedes usar [Etiquetas](#) para realizar un seguimiento de las tareas con diferentes flujos de tareas.

Pruebas de rendimiento

Te recomendamos que pruebe cualquier flujo de tarea con requisitos de rendimiento específicos. De forma predeterminada, MediaConvert optimiza el rendimiento de la cola para los tipos de trabajos más comunes. Si tu flujo de tarea incluye principalmente una gran cantidad de tareas que se completan rápidamente, o si tienes alguna duda sobre el rendimiento de la cola, ponte en contacto con el servicio de [soporte AWS](#).

Creación de una cola

AWS Elemental MediaConvert proporciona una cola bajo demanda predeterminada. Una cola predeterminada está disponible en todas las Regiones de AWS. Las demás colas aparecen solo en la Región de AWS lugar donde se crearon. Para añadir recursos adicionales a tu cuenta, puede crear tus propias colas bajo demanda.

Para saber cómo afectan las colas a la forma en que se MediaConvert asigna el procesamiento de los recursos, consulte [Procesamiento de varios trabajos en paralelo](#). Las siguientes pestañas muestran diferentes opciones para crear una cola bajo demanda.

Console

Para crear una cola bajo demanda mediante la consola: MediaConvert

1. Abra la página de [colas](#) en la MediaConvert consola.
2. Elige Crear cola.
3. Escribe un Nombre. A continuación, si lo quieres, introduzca una Descripción y cualquier Etiqueta.
4. Si lo desea, introduzca un valor para los trabajos simultáneos.
5. Elige Crear cola.

AWS CLI

El siguiente `create-queue` ejemplo crea una nueva cola bajo demanda con 100 trabajos simultáneos.

```
aws mediaconvert create-queue \  
--region region-name-1 \  

```

```
--name Queue1 \  
--description "Example queue description." \  
--concurrentJobs "100" \  
--tags "KeyName1=string1,KeyName2=string2"
```

[Para obtener más información sobre cómo crear una cola bajo demanda mediante el AWS CLI, consulte la AWS CLI Referencia de comandos.](#)

Actualización de colas

Puede actualizar una cola existente para cambiar su nombre, sus trabajos simultáneos o su estado.

Usa la descripción para conservar los detalles de tus colas.

Utilice trabajos simultáneos para especificar el número máximo de trabajos que la cola puede procesar simultáneamente.

Utilice el estado para administrar si una cola está activa o en pausa. Las colas nuevas tienen el estado Activo por defecto y están disponibles para procesar las tareas de forma inmediata. Si quieres, puede Pausar una cola para detener el procesamiento de cualquier tarea adicional. Al pausar los trabajos, MediaConvert termina de procesar los trabajos que ya están en ejecución. Si envía una tarea a una cola en pausa, su estado permanecerá en SUBMITTED hasta que cambie el estado de la cola a Activa o cancela la tarea.

Las siguientes pestañas muestran cómo cambiar el estado de una cola de bajo demanda.

Console

Para actualizar una cola bajo demanda mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página de [colas](#) en la MediaConvert consola.
2. En la sección Colas bajo demanda, selecciona la cola.
3. Elige Editar cola.
4. Cambie la descripción, los trabajos simultáneos o el estado de la cola.
5. Elige Guardar cola.

AWS CLI

El siguiente ejemplo `update-queue` pone en pausa una cola bajo demanda activa.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--status PAUSED
```

El siguiente ejemplo `update-queue` activa una cola bajo demanda en pausa.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--status ACTIVE
```

El siguiente `update-queue` ejemplo cambia el número de trabajos simultáneos de una cola bajo demanda.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--concurrentJobs 250
```

Para obtener más información sobre cómo cambiar el estado de una cola bajo demanda mediante AWS CLI, consulta la [AWS CLI Referencia de comandos](#).

Visualización de los detalles de la cola bajo demanda

Puedes hacer una lista de las colas que están asociadas a la tuya Cuenta de AWS y obtener detalles sobre esas colas.

Estos detalles incluyen el ARN, el nombre, el estado, la descripción, la información del recuento de trabajos y más. Las siguientes pestañas muestran diferentes opciones para ver los detalles de la cola.

Console

Para ver los detalles de las colas bajo demanda mediante la MediaConvert consola, abre la página de [colas](#). Selecciona una cola para ver su ARN.

AWS CLI

El siguiente ejemplo `list-queues` enumera todas tus colas.

```
aws mediaconvert list-queues
```

El siguiente JSON es un ejemplo de respuesta de colas de lista.

```
{
  "Queues": [
    {
      "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Example",
      "CreatedAt": "2023-06-19T09:34:25-07:00",
      "LastUpdated": "2023-06-19T09:34:25-07:00",
      "Name": "Example",
      "PricingPlan": "ON_DEMAND",
      "ProgressingJobsCount": 0,
      "Status": "ACTIVE",
      "SubmittedJobsCount": 0,
      "ConcurrentJobs": 700,
      "TotalConcurrentJobs": 1000,
      "unallocatedConcurrentJobs": 100,
      "Type": "CUSTOM"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
      "CreatedAt": "2018-05-16T09:13:08-07:00",
      "LastUpdated": "2021-05-14T15:39:23-07:00",
      "Name": "Default",
      "PricingPlan": "ON_DEMAND",
      "ProgressingJobsCount": 0,
      "Status": "ACTIVE",
      "SubmittedJobsCount": 0,
      "ConcurrentJobs": 200,
      "TotalConcurrentJobs": 1000,
      "unallocatedConcurrentJobs": 100,
      "Type": "SYSTEM"
    }
  ]
}
```

[Para obtener más información sobre cómo enumerar las colas mediante el AWS CLI, consulte la AWS CLI Referencia de comandos.](#)

Eliminación de una cola

Puedes eliminar cualquier cola que no sea la cola predeterminada. No se puede eliminar una cola que contiene tareas no procesados. Las siguientes pestañas muestran cómo eliminar una cola de bajo demanda.

Console

Para eliminar una cola bajo demanda mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página de [colas](#) en la MediaConvert consola.
2. Selecciona la cola.
3. Elige Eliminar cola.

AWS CLI

En el siguiente ejemplo `delete-queue`, se elimina la cola bajo demanda.

```
aws mediaconvert delete-queue \  
--name Queue1
```

Para obtener más información sobre cómo eliminar una cola bajo demanda mediante el AWS CLI, consulte la Referencia de [AWS CLI comandos](#).

Trabajar con colas reservadas en AWS Elemental MediaConvert

Con las colas reservadas, puedes adquirir capacidad de transcodificación durante un período de 12 meses. En las temas siguientes, se proporciona información sobre cómo trabajar con colas reservadas, como la creación y eliminación de colas y la asignación de recursos.

Las colas reservadas se diferencian de las colas bajo demanda en la forma en que se AWS Elemental MediaConvert asignan los recursos de transcodificación para los trabajos y en la forma en que se paga la transcodificación.

Note

Hay algunas características que no se pueden utilizar con las tareas que se envían a una cola reservada. Para obtener más información, consulta [Limitaciones](#).

Cuando configuras una cola reservada, especifica el número de ranuras de transcodificación reservadas (RTS) de la cola para elegir cuántas tareas puede ejecutar a la vez. Por ejemplo, si envía cinco trabajos a una cola reservada con dos RTS, comienza MediaConvert inmediatamente a procesar los dos primeros trabajos que envíe y retendrá los otros tres de la cola. Cuando finaliza uno de los trabajos que MediaConvert se están procesando, el servicio comienza a procesar el siguiente trabajo.

Cada RTS tiene sus propios recursos informáticos dedicados. Por lo tanto, cuando MediaConvert procesa un trabajo que se envía a una cola reservada, se tarda el mismo tiempo en procesar si la cola tiene un RTS o varios RTS.

Cuando finaliza un trabajo de una cola reservada, MediaConvert selecciona el siguiente trabajo para procesarlo en función de la prioridad del trabajo. Puede establecer la prioridad de una tarea al crear la tarea. Si más de un trabajo tiene la máxima prioridad, MediaConvert comienza el que haya enviado primero. Para obtener más información, consulte [Establecimiento de prioridades de las tareas](#).

Temas

- [Precios para las colas reservadas](#)
- [Simulación de una cola reservada](#)
- [Creación de una cola reservada](#)
- [Edición de una cola reservada](#)
- [Compra de RTS adicionales](#)
- [Compra de RTS adicionales para una cola reservada caducada](#)
- [Listado de colas reservadas](#)
- [Eliminación de una cola reservada](#)
- [Limitaciones de la configuración de tareas en cola reservada](#)

Precios para las colas reservadas

En el caso de las colas reservadas, se paga por la capacidad de la cola, independientemente de que se use o no. Cuando configura una cola reservada, contrata un plan de precios de 12 meses de duración. El plan de precios especifica un número fijo de ranuras de transcodificación reservadas (RTS). Para más información, consulte [Precios de MediaConvert](#).

 Important

Una vez que se han adquirido las RTS, no se puede cancelar el contrato de 12 meses.

Puedes adquirir capacidad adicional para una cola reservada que ya tiene ranuras de transcodificación reservadas. Si quieres adquirir más capacidad, amplía el contrato existente con uno nuevo adicional de 12 meses más para un número mayor de RTS. El contrato nuevo comienza al adquirir la capacidad adicional. No se puede reducir el número de RTS de la cola reservada.

Cuando el plazo del plan de precios finaliza, la cola reservada persiste. Aún puedes enviarle trabajos, pero AWS Elemental MediaConvert no los ejecuta.

Acerca de la renovación automática

Puede establecer que el plan de precios se renueve automáticamente. Cuando finalice el plazo de tu plan de precios, AWS Elemental MediaConvert verifica el estado de la renovación automática. Si la opción para renovar automáticamente está habilitada, el usuario se compromete de forma automática a un plazo adicional de 12 meses por el mismo número de RTS al mismo precio. Puedes cambiar el estado de renovación automática en cualquier momento.

La opción de renovación automática puede elegirse al configurar la cola. En cualquier momento puede cambiar el estado de renovación automática en la página Editar de la cola. Para obtener más información, consulta [Creación de una cola reservada](#) y [Edición de una cola reservada](#).

Acerca de la facturación cuando las tareas pasan de una cola a otra

Cuando configuras el sistema de [saltos](#) entre una cola reservada y una cola bajo demanda, te MediaConvert facturará en función de la cola desde la que ejecute tu trabajo. Es decir, si el trabajo se ejecuta desde tu cola reservada, MediaConvert no te facturará por el trabajo. Si el trabajo se ejecuta desde tu lista de espera, se te MediaConvert facturará el trabajo según la tarifa bajo demanda.

Simulación de una cola reservada

Puedes ejecutar una tarea en una cola reservada simulada para probar su rendimiento. Cuando lo haga, MediaConvert ejecute su trabajo desde una cola bajo demanda con un rendimiento similar al que observaría con un RTS en una cola reservada. Toma nota del tiempo que tarda en completarse tu tarea y utilízalo para calcular cuántos RTS necesitas.

Console

Para simular el rendimiento de una cola reservada de tareas mediante la consola: MediaConvert

1. Abra la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Elige Administración de tareas en el menú de la izquierda en Configuración dla tarea.
3. Establezca la opción Simular cola reservada a Activado.

API, SDK, or the AWS CLI

Para simular el rendimiento de una cola reservada de una tarea mediante la API, el SDK o la interfaz de línea de comandos AWS (AWS CLI), establece `SimulateReservedQueue` en `ENABLED`. Esta propiedad es un elemento secundario de `Jobs`, que es el nivel superior de la especificación dla tarea JSON. El valor predeterminado es `DISABLED`.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas con el valor `SimulateReservedQueue` establecido en `ENABLED`.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "SimulateReservedQueue": "ENABLED"
}
```

Para obtener más información, consulta la [referencia MediaConvert de la API](#).

Creación de una cola reservada

Si decide comprar capacidad adicional para su cola reservada, puede hacerlo. Para obtener más información, consulta [Compra de RTS adicionales](#). Las siguientes pestañas muestran diferentes opciones para crear una cola reservada.

Console

Para crear una cola reservada mediante la MediaConvert consola:

1. Abra la página de [colas](#) en la MediaConvert consola.

2. Elige Crear cola reservada.
3. Introduce un Nombre de cola reservada. Si quieres, escribe una Descripción.
4. Opcionalmente, utiliza la calculadora de ranuras de transcodificación reservadas (RTS) para determinar cuántas RTS necesitas.
5. En el campo Compromiso de compra de RTS para la cola reservada, ingrese la cantidad de espacios de transcodificación reservados (RTS) que quieres comprar.
6. Revisar y aceptar el precio y el compromiso de tiempo. Una vez que te hayas comprometido con su plan de precios, no podrá cancelarlo. Si quieres, selecciona Renovar automáticamente cada año.
7. Elige Crear cola reservada. A continuación, revisa los detalles de la cola reservada y selecciona Comprar.

AWS CLI

En el siguiente ejemplo `create-queue`, se crea una cola reservada con un espacio de RTS y un compromiso de 12 meses.

```
aws mediaconvert create-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --pricing-plan RESERVED \  
  --reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR, RenewalType=EXPIRE, ReservedSlots=1" \  
  --name ReservedQueue1 \  
  --description "Example reserved queue description." \  
  --tags "KeyName1=string1, KeyName2=string2"
```

Para obtener más información sobre cómo crear una cola reservada mediante AWS CLI, consulta la [AWS CLI Referencia de comandos](#).

Edición de una cola reservada

Al editar una cola, puede cambiar las siguientes aspectos:

- La descripción, que le ayuda a identificarla en el panel de colas.
- El estado de renovación automática del plan de precios de la cola para las ranuras de transcodificación reservadas (RTS). Para obtener más información, consulta [Precios para las colas reservadas](#).

- El estado en pausa o activo de la cola. Al pausar la cola, se impide que el servicio inicie más tareas hasta que no se reactive.

Las siguientes pestañas muestran dos opciones para editar una cola reservada.

Console

Para editar una cola reservada mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página de [colas](#) en la MediaConvert consola.
2. En la sección Colas reservadas, selecciona la cola reservada que quieres editar.
3. En la página de la cola, elige Editar cola.
4. En la página Editar cola, realice los cambios que desee en la cola.
5. Elige Guardar cola.

AWS CLI

El siguiente ejemplo `update-queue` actualiza la descripción y el estado de una cola reservada existente.

```
aws mediaconvert update-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --description "Updated description." \  
  --status "PAUSED" \  
  --name ReservedQueue1
```

Para obtener más información sobre cómo actualizar las colas mediante el AWS CLI, consulte la Referencia de [AWS CLI comandos](#).

Compra de RTS adicionales

Aumentar el número de tareas que la cola reservada puede procesar al mismo tiempo, puede adquirir capacidad adicional para ella. Si quieres adquirir más capacidad, amplía el contrato existente con uno nuevo adicional de 12 meses más para un número mayor de ranuras de transcodificación reservadas (RTS). El contrato nuevo comienza al adquirir la capacidad adicional. No se puede reducir el número de RTS de la cola reservada. No puedes cancelar tu compromiso ni volver al compromiso original después de aumentar la capacidad.

En las siguientes pestañas, se muestra cómo comprar capacidad adicional para una cola reservada.

Console

Para comprar capacidad adicional para una cola reservada mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página de [colas](#) en la MediaConvert consola.
2. En la sección Colas reservadas, selecciona la cola reservada para la que desee adquirir capacidad adicional.
3. Elige Comprar capacidad adicional.
4. En el campo Compromiso de compra de RTS para la cola reservada, ingrese la cantidad de espacios de transcodificación reservados (RTS) que quieres comprar. Este número incluye tanto la cantidad original de espacios de transcodificación reservados como la nueva capacidad adicional.
5. Revisar y aceptar el precio y el compromiso de tiempo. Una vez que se comprometa con su plan de precios, no podrá cancelarlo ni revertirlo. Si quieres, selecciona Renovar automáticamente cada año.
6. Elige Comprar capacidad adicional. A continuación, revise los detalles de la cola reservada y selecciona Comprar.

AWS CLI

En el siguiente ejemplo `update-queue`, se añade un RTS adicional a una cola reservada existente y se inicia un nuevo compromiso de 12 meses.

```
aws mediaconvert update-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR,RenewalType=EXPIRE,ReservedSlots=2" \  
  --name ReservedQueue1
```

Para obtener más información sobre cómo actualizar las colas mediante el AWS CLI, consulte la Referencia de [AWS CLI comandos](#).

Compra de RTS adicionales para una cola reservada caducada

Cuando el plazo del plan de precios inicial para las ranuras de transcodificación reservadas (RTS) caduca, la cola reservada se mantiene sin la capacidad de ejecutar tareas de transcodificación. Puede enviar trabajos a la cola, pero MediaConvert no los procesa. Para empezar a procesar tareas de nuevo a través de la cola, puede configurar un nuevo plan de precios, lo que requiere un nuevo compromiso de 12 meses.

Las siguientes pestañas muestran dos opciones para comprar capacidad de transcodificación para una cola reservada caducada.

Console

Para adquirir capacidad de transcodificación para una cola reservada caducada mediante la consola: MediaConvert

1. Abre la página de [colas](#) en la consola. MediaConvert
2. Elige la cola reservada que quieres editar.
3. En la página de la cola, elige Editar cola.
4. En la página Editar cola, selecciona Renovar.
5. En la sección Commitment to purchase RTS for reserved queue (Compromiso de compra de RTS para la cola reservada), especifique el número de ranuras de transcodificación reservadas (RTS) que quieres comprar.
6. Revisar y aceptar el precio y el compromiso de tiempo. Una vez que se comprometa con su plan de precios, no podrá cancelarlo ni revertirlo. Si quieres, selecciona Renovar automáticamente cada año.
7. Elige Comprar capacidad adicional. A continuación, revise los detalles de la cola reservada y selecciona Comprar.
8. Elige Guardar cola.

AWS CLI

En el siguiente ejemplo `update-queue`, se añade un RTS adicional a una cola reservada existente y se inicia un nuevo compromiso de 12 meses.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--region region-name-1 \  

```

```
--reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR,RenewalType=EXPIRE,ReservedSlots=1" \  
--name ReservedQueue1
```

Para obtener más información sobre cómo actualizar las colas mediante el AWS CLI, consulte la Referencia de [AWS CLI comandos](#).

Listado de colas reservadas

Puedes hacer una lista de las AWS Elemental MediaConvert colas que están asociadas a la tuya Cuenta de AWS y obtener detalles sobre esas colas. Las siguientes pestañas muestran dos opciones para enumerar tus colas.

Console

[Para enumerar las colas reservadas mediante la MediaConvert consola, abre la página Colas.](#)

AWS CLI

El siguiente ejemplo `list-queues` enumera todas tus colas.

```
aws mediaconvert list-queues
```

[Para obtener más información sobre cómo enumerar las colas mediante el AWS CLI, consulte la AWS CLI Referencia de comandos.](#)

Eliminación de una cola reservada

Puedes eliminar cualquier cola que no sea la cola predeterminada. No se puede eliminar una cola reservada que tenga un plan de precios activo o que contenga tareas sin procesar. Las siguientes pestañas muestran dos opciones para eliminar una cola reservada.

Console

Para eliminar una cola reservada mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página de [colas](#) en la MediaConvert consola.
2. Elige la cola reservada que quieres editar.
3. En la página de la cola, haga clic en el botón Eliminar cola.

AWS CLI

El siguiente delete-queue elimina una cola reservada caducada.

```
aws mediaconvert delete-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --name ReservedQueue1
```

Para obtener más información sobre cómo actualizar las colas mediante el AWS CLI, consulte la Referencia de [AWS CLI comandos](#).

Limitaciones de la configuración de tareas en cola reservada

Las siguientes características solo están disponibles en las tareas que se envíen a una cola bajo demanda. Para las tareas que envía a una cola reservada, debe desactivar las siguientes características:

- [Resolución de salida de 8k](#)
- [ABR automatizado](#)
- [AV1 codificación](#)
- [Dolby Vision codificación](#)
- [FrameFormer algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas](#)
- [Transcodificación acelerada](#)

Note

Las colas reservadas no pueden ejecutar tareas acelerados. Sin embargo, puedes enviar una tarea a una cola reservada con la Transcodificación acelerada configurada como Preferida. Cuando lo hagas, si la tarea pasa a una cola bajo demanda, se ejecutará con aceleración. Para obtener más información, consulta [Uso de la transcodificación acelerada para las tareas saltadas](#).

Establecimiento de prioridades de las tareas

Dentro de una cola, AWS Elemental MediaConvert procesa los trabajos en paralelo hasta que se utilizan todos los recursos disponibles en la cola. Cuando finaliza un trabajo y los recursos vuelven a

estar disponibles en la cola, MediaConvert selecciona el siguiente trabajo para procesarlo en función de la prioridad del trabajo.

La prioridad se especifica al crear un trabajo. MediaConvert procesa los trabajos de cada cola según la prioridad de cada trabajo, empezando por el número más alto. Si más de un trabajo tiene el valor de prioridad más alto, MediaConvert elija uno de ellos seleccionando el que haya enviado primero.

MediaConvert no detiene el trabajo actual cuando envías un trabajo con una prioridad más alta. Cuando finaliza el trabajo en ejecución, MediaConvert inicia el siguiente trabajo en función de su prioridad relativa en la cola.

Tras crear una tarea, no se puede cambiar ni actualizar su prioridad. Sin embargo, puede especificar una nueva prioridad para las tareas que se interponen en las colas. Para obtener información adicional, consulta [Establecimiento de prioridades de las tareas saltadas](#). Las siguientes pestañas muestran diferentes opciones para establecer la prioridad de una tarea.

Console

Para establecer la prioridad de un trabajo en la MediaConvert consola:

1. En la página Crear tarea, elige Administración de tareas.
2. En Prioridad, introduzca un número entre -50 y 50. MediaConvert procesa primero los trabajos con el valor de prioridad más alto. Si no especifica ningún valor, MediaConvert asigna el valor predeterminado de 0.

API, SDK, or the AWS CLI

Para establecer la prioridad de un trabajo en la API, el SDK o el AWS CLI, especifique la `priority` propiedad. Esta propiedad es un elemento secundario de `Jobs`, que es el nivel superior de la especificación de la tarea JSON. Establezca el valor de `Priority` en un número entero comprendido entre -50 y 50, inclusive. El valor predeterminado es 0.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tarea con `Priority` establecido en 10.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...],
  },
}
```



```
"Priority": 10  
}
```

Para obtener más información, consulta la [referencia MediaConvert de la API](#).

Desplazamiento de una tarea a una cola diferente

Una tarea permanece en un estado SUBMITTED, esperando a que se procese, hasta que la cola a la que lo envíe tenga recursos disponibles. Para evitar largos tiempos de espera, puedes configurar tu tarea para que pase automáticamente a otra cola después de un período de tiempo determinado. Esto se llama salto de cola.

El caso de uso más común para ir de una cola a otra es mover los trabajos de una cola reservada a una cola bajo demanda durante un pico de uso. Por ejemplo, puede mover automáticamente las tareas que permanecen en un estado SUBMITTED durante más de 10 minutos.

Ten en cuenta las siguientes definiciones al cambiar de cola.

Cola de envíos

La cola a la que una tarea se envía originalmente es la cola de envío.

Cola de destino

La cola a la que se mueve tu tarea cuando salta colas es su cola de destino.

Tiempo de espera

El tiempo que la tarea espera en la cola de envíos hasta que pueda saltar a la cola de destino.

Salto

Un tarea salta cuando pasa de la cola de envíos a la cola de destino una vez transcurrido el tiempo de espera. Un tarea que mueve colas también se denomina tarea saltado.

Note

Cuando configuras el salto de cola de una cola reservada a una cola bajo demanda, se MediaConvert factura en función del tipo de cola en el que finalmente se ejecute tu trabajo. Si tu trabajo se ejecuta en una cola reservada, MediaConvert no te facturará el trabajo por separado, ya que el coste ya está cubierto con lo que pagas por la cola reservada. Si tu

trabajo se encuentra en una cola bajo demanda, te MediaConvert facturará el trabajo según la tarifa bajo demanda.

Temas

- [Configuración de saltos de cola](#)
- [Establecimiento de prioridades de las tareas saltadas](#)
- [Uso de la transcodificación acelerada para las tareas saltadas](#)
- [Visualización del historial de tareas saltadas](#)
- [Saltos de cola con las colas en pausa](#)

Configuración de saltos de cola

Cuando configura las saltos de cola, tiene que especificar la cola de envío, el tiempo de espera y la cola de destino. Normalmente, la cola de envío es una cola reservada y la cola de destino es una cola bajo demanda. Las siguientes pestañas muestran diferentes opciones para configurar el salto de cola.

Console

Para configurar el salto de cola en la consola: MediaConvert

1. En la página Crear tarea, elige Administración de tareas.
2. Habilite el Salto de cola.
3. Introduzca el tiempo que pasará hasta que tu tarea pueda saltar con Minutos de espera.
4. Para Cola de destino, elige la cola a la que quieres que salte tu tarea si permanece en la cola de envío más allá de tu tiempo de espera.
5. Si quieres, especifica una nueva Prioridad de tarea si la tarea salta a su cola de destino. Para obtener más información, consulte [Establecimiento de prioridades de las tareas saltadas](#).

API, SDK, or the AWS CLI

Para configurar los saltos de cola en la API, el SDK o el AWS CLI, configura los ajustes de los saltos de cola en HopDestinations Esta propiedad es un elemento secundario de Jobs, que es el nivel superior de la especificación dla tarea JSON.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que pasa a una cola bajo demanda tras 10 minutos.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "HopDestinations": [
    {
      "WaitMinutes": 10,
      "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
      "Priority": 0
    }
  ]
}
```

[Para obtener más información, consulta la referencia de la API. MediaConvert](#)

Establecimiento de prioridades de las tareas saltadas

Cuando configuras una tarea para que salte colas, puede especificar la prioridad que tendrá la tarea en la nueva cola. Si no especifica una nueva prioridad, la tarea mantendrá el número de prioridad de la cola de envío.

Si utilizas otras directrices para elegir los valores de `priority` entre las dos colas, asegúrate de especificar un nuevo valor de prioridad para la tarea en la cola de destino.

Para obtener más información acerca de cómo establecer la prioridad de la tarea en la cola de envío, consulta [Establecimiento de prioridades de las tareas](#).

Las siguientes pestañas brindan diferentes opciones para configurar la prioridad de una tarea saltado.

Console

Para establecer la prioridad de un trabajo saltado en la MediaConvert consola:

1. Abre la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Selecciona Gestión de tareas en el menú de configuración de la tarea.
3. Habilita el Salto de cola.

4. Introduzca la Prioridad de la tarea para cuando la tarea salte a la cola de destino.
5. Introduzca los Minutos de espera y la Cola de destino. Para obtener más información, consulte [Desplazamiento de una tarea a una cola diferente](#).

API, SDK, or the AWS CLI

Puede configurar una nueva prioridad para las tareas saltadas mediante la API, el SDK o el AWS CLI. Para configurarlo, configure `Priority` bajo `HopDestinations`. Esta propiedad es un elemento secundario de `Jobs`, que es el nivel superior de la especificación de la tarea JSON.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que establece la prioridad de las tareas saltadas en 25.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "HopDestinations": [
    {
      "WaitMinutes": 10,
      "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
      "Priority": 25
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulta la [referencia MediaConvert de la API](#).

Uso de la transcodificación acelerada para las tareas saltadas

Para reducir el tiempo de transcodificación en algunas tareas, utiliza la transcodificación acelerada. En la mayoría de los casos, las tareas aceleradas se envían a colas bajo demanda, ya que las colas reservadas no pueden ejecutar tareas aceleradas. Sin embargo, puede enviar una tarea con la Transcodificación acelerada configurada como Preferido a una cola reservada. Cuando lo haga, si la tarea salta a una cola bajo demanda, se ejecutará con la aceleración habilitada. Para obtener más información sobre la transcodificación acelerada, consulte Transcodificación [acelerada en la Guía del usuario](#). MediaConvert

Las siguientes pestañas ofrecen diferentes opciones para configurar la transcodificación acelerada.

Console

Para configurar la aceleración como preferida en MediaConvert la consola:

1. Abra la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Selecciona Gestión de tareas en el menú de configuración dla tarea.
3. En Aceleración, elige Preferida mediante la lista desplegable.

API, SDK, or the AWS CLI

Para especificar la aceleración preferida mediante la API, el SDK o el AWS CLI, configure `Mode` en `AccelerationSettings`. Esta propiedad es un elemento secundario de `Jobs`, que es el nivel superior de la especificación dla tarea JSON.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica el salto de cola a una cola bajo demanda con una transcodificación acelerada.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "AccelerationSettings": {
    "Mode": "PREFERRED"
  },
  "HopDestinations": [
    {
      "WaitMinutes": 10,
      "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
      "Priority": 25
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulta la [referencia MediaConvert de la API](#).

Visualización del historial de tareas saltadas

Cuando una tarea salta colas, los valores de las opciones `queue` y `priority` permanecen tal y como se establecieron cuando se creó la tarea. Puede ver los valores del destino posterior al salto y la prioridad de la cola dla tarea. Las siguientes pestañas ofrecen dos opciones para ver el historial de una tarea y la prioridad de las colas.

Console

Para comprobar si tu trabajo se saltó de las colas mediante la consola, sigue estos pasos:

MediaConvert

1. Abre la página [de trabajos](#) en la MediaConvert consola.
2. Selecciona un Identificador de tarea.
3. Busca la sección de Transición de colas que muestra la prioridad de las tareas antes y después de saltar. Esta sección también muestra la Fecha y hora en que saltó la tarea, la Cola de origen y la Cola de destino.

AWS CLI

En el siguiente ejemplo `get-job`, se devuelve una respuesta JSON con información sobre tu tarea.

```
aws mediaconvert get-job \  
--id 1234567890123-efg456
```

El siguiente es un extracto que muestra `QueueTransitions` en la respuesta de JSON cuando se ejecuta este comando. La respuesta muestra la cola de envíos y la cola de destino dla tarea.

```
"QueueTransitions": [  
  {  
    "Timestamp": 1672662636,  
    "SourceQueue": arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/submissionqueue,  
    "DestinationQueue": arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/  
destinationqueue  
  }  
]
```

Para obtener más información sobre cómo utilizar el comando `get-job`, consulta la [AWS CLI Referencia de comandos](#).

Etiquetas de facturación para tareas que han saltado

Si utilizas etiquetas de facturación en tus tareas y estableces la fuente de las etiquetas de facturación en Cola, los cargos de tus tareas siempre aparecen debajo de las etiquetas de la cola de envíos. Para hacer un seguimiento de cuánto te han facturado por una tarea que salta las colas, puedes configurar el origen de las etiquetas de facturación en Trabajo. Si necesitas más información sobre el uso de etiquetas para ordenar la factura de AWS, consulta [Configuración de AWS Elemental MediaConvert los recursos para la asignación de costes mediante el etiquetado](#).

Note

La asignación de costos basada en cola solo se aplica a tareas que se ejecutan en colas bajo demanda. Cuando la cola de envío es una cola reservada y la tarea salta a una cola bajo demanda, los cargos de esa tarea bajo demanda aparecen en el informe de asignación de costos. Si no pones etiquetas en la cola reservada, esos cargos aparecerán en el informe sin clasificar.

Mostrar las tareas que han saltado

Al ver su trabajo, MediaConvert muestra la cola en la que envió su trabajo. Por ejemplo, si envías una tarea a Queue1 y salta a Queue2, esa tarea aparece en las listas filtradas por Queue1. No aparece en las listas en las que se ha filtrado por Queue2.

Salto de cola con las colas en pausa

La pausa de una cola afecta al comportamiento de una tarea al ir de una cola a otra. Las tareas de una cola no saltan si la cola en la que se encuentran está en pausa, pero sí pueden saltar libremente a una cola en pausa. En esta sección se describe lo que ocurre cuando se configura el salto de cola desde una cola en pausa o a una cola en pausa.

Saltar desde una cola en pausa

Las tareas de una cola no saltan mientras dicha cola está en pausa. El comportamiento de los saltos depende de cuánto tiempo esté en pausa la cola. Considera estas dos situaciones:

Envías una tarea a una cola, pausa la cola por más tiempo que el tiempo de espera de salto de cola y luego la reactiva.

En ese caso, el hecho de que la tarea salte o no dependerá del lugar que ocupa la tarea en la cola. Si hay tareas por delante, la tarea saltará a la cola de destino. Si no hay ningún trabajo por delante en la cola, procéselo sin saltos MediaConvert.

Por ejemplo, imagina que envías una tarea a Queue1 con un tiempo de espera de 15 minutos y un destino de Queue2. Cinco minutos después de enviar la tarea, la cola Queue1 se pone en pausa. Diez minutos después, la tarea sigue en Queue1. Media hora después, Queue1 se activa. En ese momento, no hay tareas por delante en Queue1, por lo que la tarea se ejecuta desde Queue1.

Envía una tarea a una cola. Pon en pausa la cola y después la vuelves a activar antes de que pase el tiempo de espera.

En ese caso, el tiempo en el que la cola ha estado detenida no afecta en absoluto a las saltos.

Por ejemplo, imagina que envías una tarea a Queue1 con un tiempo de espera de 15 minutos y un destino de Queue2. Cinco minutos después de enviar la tarea, la cola Queue1 se pone en pausa. Un minuto después, se reactiva Queue1. Nueve minutos más tarde (15 minutos después de enviar la tarea), todavía hay tareas por delante en la cola. Por tanto, la tarea salta a Queue2, como si no hubiera pausado la cola.

Saltar a una cola en pausa

Las tareas saltan libremente de las colas activas a las colas en pausa. Por ejemplo, imagina que envías una tarea a Queue1 con un tiempo de espera de 15 minutos y un destino de Queue2. Luego, cinco minutos después de enviar la tarea, haz una pausa Queue2. Diez minutos más tarde (15 minutos después de enviar la tarea), la tarea salta a Queue2 y permanece allí, esperando a que se active la cola.

MediaConvert features

Este capítulo contiene información detallada para implementar AWS Elemental MediaConvert las funciones. Estas funciones se configuran al crear un tarea.

Temas

- [Conversión de color con 3D LUTs](#)
- [Transcodificación acelerada](#)
- [Descripciones de audio](#)
- [ABR automatizado](#)
- [Conversión de espacio de color](#)
- [Autenticidad del contenido con manifiestos de C2PA](#)
- [Dolby Atmos](#)
- [Creación de salidas Dolby Vision con AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Protección de los activos multimedia con cifrado y DRM mediante AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Trabajo con la conversión de velocidad de fotogramas](#)
- [Creación de salidas HDR](#)
- [Trabajo con la inserción de imágenes \(superposiciones\)](#)
- [Uso de Kantar para las marcas de agua de audio](#)
- [Inserción de imagen en movimiento \(superposiciones\)](#)
- [Trabajo con las marcas de agua de Nielsen](#)
- [Informes de métricas por cuadro en AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Uso del modo de control de velocidad QVBR](#)
- [Inclusión de marcadores de SCTE-35](#)
- [Configuración de códigos temporales](#)
- [Generación de video en negro](#)
- [Uso de superposiciones de vídeo](#)
- [Relleno de vídeo con fotogramas de vídeo negro](#)
- [Uso de la rotación de vídeo en AWS Elemental MediaConvert](#)

- [Comportamiento de escalado de vídeo y relaciones de aspecto](#)

Conversión de color con 3D LUTs

Al convertir un vídeo de un espacio de color a otro, asigna AWS Elemental MediaConvert automáticamente los colores del espacio de color de entrada al espacio de color de salida. Si lo desea, puede especificar su propia asignación de colores personalizada, utilice 3D LUTs (tablas de consulta 3D).

LUTs Las 3D contienen información de mapeo de colores para una entrada o conjunto de entradas específicos. El clasificador de color lo recibirá en formato 3D LUTs como archivos.cube como parte de su flujo de trabajo de producción de vídeo.

LUTs Las 3D son herramientas para la transformación del color en los flujos de trabajo de procesamiento de vídeo. Le permiten aplicar ajustes de color precisos al contenido de vídeo, lo que garantiza una apariencia de color uniforme en diferentes pantallas y entornos de visualización. Algunas de las razones para incluir LUTs el 3D en su flujo de trabajo pueden incluir las siguientes:

- Aplica gradaciones de color cinematográficas o de calidad de emisión a tu contenido
- Controle el mapeo de colores al realizar conversiones entre diferentes espacios de color
- Garantice la uniformidad de los colores en los distintos contenidos
- Corrija el desequilibrio de color o los cambios de exposición en el material original
- Aplica tratamientos de color creativos o estilizados

Temas

- [Configuración de un trabajo con 3D LUTs](#)
- [Requisitos de configuración de LUTs trabajos 3D](#)
- [Solución de problemas](#)

Configuración de un trabajo con 3D LUTs

MediaConvert solo aplica las conversiones de espacio de color con su 3D LUTs a conjuntos de entradas y salidas que coincidan con los ajustes que especifique. Puede aplicar una asignación de colores personalizada a algunas de sus salidas y aplicar una asignación de colores predeterminada a otras.

Por ejemplo, puede incluir una LUT 3D que especifique un espacio de color de entrada Rec. 601 y un espacio de color de salida Rec. 709. Cuando la configuración de su trabajo cumpla con los requisitos enumerados en la sección anterior, MediaConvert aplica su mapeo de color personalizado a todas las entradas de la Rec. 601, lo que da como resultado las salidas de la Rec. 709.

Especifique una LUT 3D independiente para cada combinación de conversión de espacio de color de entrada y salida que necesite. En un solo trabajo, puede incluir hasta 8 ajustes de LUT 3D diferentes. MediaConvert utiliza el mapeo de colores predeterminado para las entradas o salidas con espacios de color que no están incluidos en la LUT 3D ni en la configuración del trabajo.

MediaConvert consola

Para especificar una LUT 3D mediante la MediaConvert consola:

1. Abra la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. En la página Crear tarea, proporcione las instrucciones de transcodificación y la configuración del tarea. Para obtener más información, consulta [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
3. Encienda el preprocesador del Corrector de color en los Ajustes de codificación de la salida de vídeo.
4. Especifique un espacio de color de salida en Conversión del espacio de color.
5. Elija Procesamiento global en Configuración de tareas.
6. Activa el 3D LUTs.
7. En Espacio de color de entrada, introduce el espacio de color de la entrada o entradas a las que quieras aplicar esta LUT 3D.
8. (Opcional) Si ha introducido HDR10 o P3D65 (HDR) para el espacio de color de entrada, si lo desea, introduzca un valor para la luminancia de masterización de entrada. Se utiliza para seleccionar entradas con una luminancia específica. Introduzca el mismo valor que introdujo para la Luminancia máxima, que se encuentra en los ajustes del Selector de vídeo y de la Corrección de vídeo de la entrada.

Si seleccionas la luminancia 0 de masterización de entrada o la dejas en blanco, la LUT 3D se aplicará a todas las entradas HDR10 o P3D65 (HDR).

9. En Espacio de color de salida, introduce el espacio de color de la salida o las salidas a las que quieras aplicar esta LUT 3D.
10. (Opcional) Si ha introducido HDR10 o P3D65 (HDR) para el espacio de color de salida, si lo desea, introduzca un valor para la luminancia de masterización de la salida. Se utiliza para

seleccionar salidas con una luminancia específica. Introduzca el mismo valor que introdujo para la Luminancia máxima, que se encuentra en la configuración de vídeo de la salida.

Si seleccionas la luminancia **0** de masterización de salida o la dejas en blanco, la LUT 3D se aplicará a todas las salidas HDR10 o P3D65 (HDR).

11 En la entrada del archivo 3D LUT, introduzca la URL del archivo .cube de LUT 3D.

API, SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para especificar una LUT 3D mediante la API, el SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI), incluye `JSON ColorConversion3DLUTSettings` en la configuración de tu trabajo.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica una LUT 3D para un flujo de tarea de HDR 10 a P3D65 (HDR):

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [...],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {...},
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {
              "CodecSettings": {... },
              "VideoPreprocessors": {
                "ColorCorrector": {
                  "ColorSpaceConversion": "FORCE_P3D65_HDR",
                  "MaxLuminance": 3000
                }
              }
            },
            "AudioDescriptions": [...],
            "ContainerSettings": {...}
          }
        ]
      }
    ],
    "ColorConversion3DLUTSettings": [
      {
        "InputColorSpace": "HDR10",
```

```
    "InputMasteringLuminance": 0,  
    "OutputColorSpace": "P3D65HDR",  
    "OutputMasteringLuminance": 3000,  
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/HDR10_to_P3D65HDR.cube"  
  }  
]  
}  
}
```

Requisitos de configuración de LUTs trabajos 3D

Al incluir el 3D LUTs como parte de su MediaConvert trabajo, también debe incluir los siguientes ajustes:

Espacio de color de entrada

Especifique qué entradas utilizan esta LUT 3D, de acuerdo con el espacio de color de la entrada.

Luminancia de masterización de entrada

(Opcional) Incluye la luminancia de masterización de entrada solo cuando la entrada tenga un espacio de color HDR10 o P3D65 (HDR). De lo contrario, manténlo en blanco. Se utiliza para seleccionar entre entradas con diferentes luminancias de masterización.

Espacio de color de salida

Especifique qué salidas utilizan esta LUT 3D, de acuerdo con el espacio de color de la salida.

Luminancia de masterización de salida

(Opcional) Incluye la luminancia de masterización de salida solo cuando la salida tenga un espacio de color HDR10 o P3D65 (HDR). De lo contrario, manténlo en blanco. Se utiliza para seleccionar entre salidas con diferentes luminancias de masterización.

Archivo .cube

Especifique una URL de Amazon S3, HTTP o HTTPS para su archivo.cube. MediaConvert acepta archivos.cube de hasta 8 MB de tamaño.

Corrector de color

Especifique un espacio de color de salida en el preprocesador del Corrector de color para la salida de vídeo.

Solución de problemas

A continuación se incluye una lista de los problemas que pueden surgir al trabajar con archivos LUT 3D y consejos para su solución:

Errores de acceso a los archivos

Asegúrese de que se pueda acceder a su archivo LUT 3D MediaConvert y compruebe sus permisos.

Errores de validación de formato

Compruebe que el archivo LUT 3D esté en un formato compatible.

Errores de tamaño de archivo

Confirme que su archivo LUT 3D esté por debajo del límite de 8 MB.

Problemas de apariencia del color

Comprueba que has especificado los ajustes de espacio de color de entrada y salida correctos para tu contenido.

Transcodificación acelerada

AWS Elemental MediaConvert Los trabajos que crean contenido premium pueden tener requisitos computacionales elevados y tardar más en completarse. Estas tareas pueden incluir contenido de ultraalta definición (UHD) o de alto rango dinámico (HDR). Para reducir el tiempo de transcodificación necesario para ejecutar estas tareas, puede utilizar la transcodificación acelerada. Considere la posibilidad de utilizar transcodificación acelerada para tareas que de otro modo podrían tardar 10 minutos o más en ejecutarse.

Por ejemplo, las tareas que generan los siguientes activos podrían beneficiarse con la transcodificación acelerada:

- Contenido de ultraalta definición
- Contenido de alto rango dinámico en HEVC
- Cualquier video de larga duración y visualmente complejo

Note

La transcodificación acelerada es una característica de nivel profesional. Tienes que pagar más por minuto de salida transcodificada para las salidas que usan características de nivel profesional. Para obtener más información sobre MediaConvert los niveles de precios, consulta [MediaConvert los precios](#).

Temas

- [Configuración de una tarea con transcodificación acelerada](#)
- [Ejemplo de tarea JSON de transcodificación acelerada](#)
- [Requisitos de configuración de la tarea de transcodificación acelerada](#)

Configuración de una tarea con transcodificación acelerada

La transcodificación acelerada para sus AWS Elemental MediaConvert tareas se configura de la misma manera que las tareas no aceleradas, con la salvedad de que habilita la aceleración.

Note

Le recomendamos que utilice una cola de transcodificación dedicada para sus tareas de transcodificación acelerada. Esto proporcionará aislamiento entre los recursos que utiliza para tus tareas aceleradas y los otros tareas.

Configuración de la tarea de transcodificación con la transcodificación acelerada (consola)

1. Configura la tarea de transcodificación como de costumbre. Para obtener más información, consulta [the section called “Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea”](#).

Asegúrese de que los archivos de entrada y la configuración de salida del tarea cumplen las limitaciones y requisitos que se enumeran en [Requisitos de configuración de la tarea de transcodificación acelerada](#).

2. Cambie la configuración de código temporal del valor predeterminado Integrar a Inicio en cero.
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, en Configuración de tarea, elija Configuración.

- b. En el panel Configuración de código temporal, en Origen, elija Inicio en 0.
 - c. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, en Entradas, elija la entrada.
 - d. En el panel Selector de video, en Origen de código temporal, elija Inicio en 0.
3. Si aún no tiene una cola dedicada para las tareas de transcodificación acelerada, cree una. Para obtener más información, consulta [Creación de una cola](#).
 4. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, en la sección Configuración de tarea, elija Configuración.
 5. En Aceleración, elija Habilitado o Preferido.

Con las opciones Activada y Preferida, si los archivos de entrada y la configuración de transcodificación son compatibles con la transcodificación acelerada, MediaConvert ejecuta el trabajo con la transcodificación acelerada.

Si los archivos de entrada o los ajustes de transcodificación no son compatibles con la transcodificación acelerada, realiza el trabajo MediaConvert de forma diferente, en función del valor que haya establecido para la aceleración:

- Habilitado: el servicio lanza un error con el tarea incompatible.
- Preferido: el servicio ejecuta la tarea sin una transcodificación acelerada.

Si se establece la aceleración en Preferida, solo se aplica el precio del nivel profesional si se MediaConvert ejecuta con la transcodificación acelerada.

Para obtener más información acerca de qué archivos y ajustes son compatibles con la transcodificación acelerada, consulte [Requisitos de configuración de la tarea de transcodificación acelerada](#).

Si utiliza la API o un SDK, encontrará esta configuración en el archivo JSON de su tarea. El nombre de la configuración es AccelerationMode, under. [AccelerationSettings](#)

Ejemplo de tarea JSON de transcodificación acelerada

El siguiente ejemplo de trabajo JSON convierte un MP4 archivo en otro MP4 archivo codificado en 720p con H.265. Para utilizar este ejemplo, reemplaza la configuración con sus valores. Como mínimo, debes proporcionar los valores de las siguientes opciones de configuración:

- **Role:** Esta es la función AWS Identity and Access Management (IAM) que configuraste para dar AWS Elemental MediaConvert permiso para acceder a tus buckets de Amazon S3 de entrada y salida y para acceder a Amazon API Gateway en tu nombre. Para obtener información sobre cómo configurar este rol, consulta [Configurar permisos de IAM](#) en la Guía del usuario de AWS Elemental MediaConvert .
- **Destination:** El depósito de Amazon S3 en el que MediaConvert desea almacenar el archivo de salida. Asegúrese de incluir una barra diagonal inversa al final, tal y como se muestra en el ejemplo.
- **InputClippings:** defina los clips que desea transcodificar especificando los conjuntos de valores para StartTimecode y EndTimecode. Si lo prefiere, puedes eliminar InputClippings por completo para transcodificar todo el recurso.
- **FileInput:** especifique el nombre y la ubicación del archivo para su archivo de entrada. La entrada del archivo puedes ser un objeto de Amazon S3 o una URL HTTP.

La transcodificación acelerada se admite con tareas que tienen una sola entrada; no se pueden realizar la unión de entrada.

```
{
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/MediaConvert_Role",
  "AccelerationSettings" : {
    "Mode" : "ENABLED"
  },
  "UserMetadata": {
    "job" : "Acceleration"
  },
  "Settings": {
    "TimecodeConfig": {
      "Source": "ZEROBASED"
    },
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "Outputs": [
          {
            "ContainerSettings": {
              "Container": "MP4",
              "Mp4Settings": {
                "CslgAtom": "EXCLUDE",
                "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
```

```
        "MoovPlacement": "NORMAL"
    },
    "VideoDescription": {
        "Width": 1280,
        "ScalingBehavior": "DEFAULT",
        "Height": 720,
        "VideoPreprocessors": {
            "TimecodeBurnin": {
                "FontSize": 32,
                "Position": "TOP_CENTER"
            }
        },
        "TimecodeInsertion": "DISABLED",
        "AntiAlias": "ENABLED",
        "Sharpness": 50,
        "CodecSettings": {
            "Codec": "H_265",
            "H265Settings": {
                "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
                "ParNumerator": 1,
                "NumberReferenceFrames": 3,
                "FramerateDenominator": 1001,
                "GopClosedCadence": 1,
                "AlternateTransferFunctionSei": "DISABLED",
                "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
                "GopSize": 48,
                "Slices": 4,
                "GopBReference": "ENABLED",
                "HrdBufferSize": 20000000,
                "SlowPal": "DISABLED",
                "ParDenominator": 1,
                "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
                "Bitrate": 10000000,
                "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                "RateControlMode": "CBR",
                "CodecProfile": "MAIN_MAIN",
                "Tiles": "ENABLED",
                "Telecine": "NONE",
                "FramerateNumerator": 24000,
                "MinIInterval": 0,
                "AdaptiveQuantization": "HIGH",
```

```
        "CodecLevel": "LEVEL_5",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "SPECIFIED",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
        "TemporalIds": "DISABLED",
        "SampleAdaptiveOffsetFilterMode": "ADAPTIVE"
    }
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT"
},
"AudioDescriptions": [
    {
        "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
        "CodecSettings": {
            "Codec": "AAC",
            "AacSettings": {
                "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
                "Bitrate": 160000,
                "RateControlMode": "CBR",
                "CodecProfile": "LC",
                "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                "RawFormat": "NONE",
                "SampleRate": 48000,
                "Specification": "MPEG4"
            }
        },
        "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT",
        "AudioType": 0
    }
],
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "1280x720"
}
],
"OutputGroupSettings": {
    "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
    "FileGroupSettings": {
```

```

        "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/accelerated/"
    }
}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
    "InputClippings": [
        {
            "EndTimecode": "01:00:00:00",
            "StartTimecode": "00:00:00:00"
        }
    ],
    "AudioSelectors": {
        "Audio Selector 1": {
            "Offset": 0,
            "DefaultSelection": "DEFAULT",
            "ProgramSelection": 1
        }
    },
    "VideoSelector": {
        "ColorSpace": "FOLLOW"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "TimecodeSource": "ZEROBASED",
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/SampleVideo_h264_StereoAudio.mp4"
}
]
}
}

```

Requisitos de configuración de la tarea de transcodificación acelerada

Antes de habilitar la transcodificación acelerada, asegúrese de que su tarea cumpla con los siguientes requisitos y limitaciones.

Entradas de vídeo compatibles con la transcodificación acelerada

En la siguiente tabla se muestran los códecs y contenedores de entrada de vídeo MediaConvert compatibles con la transcodificación acelerada.

Contenedor	Códecs de video compatibles con contenedor
HLS (segmentos MPEG-2 TS)	AVC (H.264), HEVC (H.265)
IMF	JPEG 2000 (J2K)
Matroska	AVC (H.264), MPEG-2, MPEG-4 parte 2, VC-1
Secuencias de transporte MPEG	AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2, VC-1
MPEG-4	AVC Intra 50/100, AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2
MXF	Apple ProRes, AVC Intra 50/100, AVC (H.264), DVCPro HD, JPEG 2000 (J2K), MPEG-2, Sony, Sony XDCam (solo como variante de MPEG-2), VC-3 XDCam
QuickTime	Apple ProRes, AVC Intra 50/100, AVC (H.264), JPEG 2000 (J2K), MPEG-2

Note

En el caso de las entradas HLS, el paquete debe cumplir con los requisitos enumerados en [Requisitos de entrada de HLS](#).

Salidas de vídeo compatibles con la transcodificación acelerada

En la siguiente tabla se muestran los códecs y contenedores de salida de vídeo compatibles con la transcodificación acelerada. MediaConvert

Contenedor	Códecs compatibles con contenedor
CMAF	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)

Contenedor	Códecs compatibles con contenedor
DASH	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
HLS	AVC (H.264), HEVC (H.265)
MPEG-2 TS	AVC (H.264), HEVC (H.265)
MPEG-4 (.mp4)	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
MPEG-4 Flash (.f4v)	AVC (H.264)
MXF	AVC (H.264)
QuickTime	AVC (H.264)
Smooth (ISMV)	AVC (H.264)
WebM	VP8, VP9
Sin formato (sin contenedor)	AVC (H.264), HEVC (H.265)

 Note

En las salidas MPEG-2 TS, para usar la transcodificación acelerada, debe cambiar el valor predeterminado de CBR para Configuración de flujo de transporte > Modo de velocidad por VBR.

Restricciones de salida:

- La salida debe tener un componente de vídeo. MediaConvert no admite la transcodificación acelerada con salidas de solo audio.
- Utiliza únicamente combinaciones compatibles de contenedor y códec. En la siguiente tabla se muestran los códecs y contenedores de salida de video compatibles.
- Utilice cualquier códec de audio de salida que no sea Dolby Atmos. MediaConvert no admite la transcodificación acelerada con Dolby Atmos.

- Utiliza solo formatos de subtítulos de salida compatibles. En el caso de la transcodificación acelerada, MediaConvert no admite los siguientes formatos de subtítulos de salida:
 - No se admite: Burn-in
 - No se admite: SCTE-20

Para obtener una lista de formatos de subtítulos compatibles, consulta [Se admiten subtítulos de entrada, dentro de contenedores de vídeo](#).

Las funciones de transcodificación no son compatibles con la transcodificación acelerada:

- Borrado de disponibilidad
- Insertador de imágenes en movimiento
- Conversión de velocidad de fotogramas interpolada
- Acceso directo de VBI
- Acceso directo de código temporal
- Código temporal de SEI
- Delimitador de código temporal
- Salida de telecine
- Salida de telecine inverso
- Origen de código temporal integrado
 - Nota: En la configuración de código de tiempo, puede configurar la fuente del código de tiempo como integrada, pero no la configuración de fuente para todo el trabajo en la configuración de código de tiempo.
- Generador de video en negro
- Vídeo de relleno
- Entradas con velocidades de fotogramas variables (distintas de las MP4 entradas MOV/, que son compatibles)
- Entradas con discontinuidades

Descripciones de audio

AWS Elemental MediaConvert admite dos flujos de trabajo diferentes para incluir descripciones de audio emitidas en la salida.

Puede mezclar una descripción de audio con otro contenido de audio si la entrada contiene una señal de audio de descripción de audio y un flujo de datos de descripción de audio. Una señal de audio con descripción de audio es una descripción hablada de un vídeo, hecha para personas que no pueden ver el contenido visual. Un flujo de datos de audiodescripción contiene datos de atenuación y panorámica utilizados por un codificador. MediaConvert utiliza este flujo de datos para bajar temporalmente el volumen de otros canales de audio mientras hay una audiodescripción activa.

Si la entrada ya tiene descripciones de audio premezcladas en lugar de una señal de audio y un canal de transmisión de datos, puede enviarla a los sistemas descendentes escribiendo metadatos de descripción de audio en la salida.

Para obtener más información sobre las descripciones de audio, consulte [BBC WHP 198](#) y [BBC WHP 051](#).

Temas

- [Configuración de una tarea que mezcle descripciones de audio](#)
- [Configuración de una tarea para descripciones de audio premezcladas](#)

Configuración de una tarea que mezcle descripciones de audio

Al mezclar las descripciones de audio, las tareas tienen los siguientes requisitos:

Input

Necesitas una entrada con una señal de audio de descripción de audio en un canal de audio y un flujo de datos de descripción de audio en otro.

Remezcla de audio

Para mezclar descripciones de audio en varios selectores de audio, por ejemplo, si tiene un archivo de audio asociado, active la Remezcla manual de audio en la salida.

De lo contrario, para aplicar la mezcla de descripciones de audio a un selector de audio de una sola entrada, puede activar los Controles de remezcla de entrada en la entrada. Tenga en cuenta que esta mezcla no se aplicará a varios selectores de audio ni a varios grupos de selectores de audio.

A continuación, se describe cómo configurar los ajustes de su tarea para mezclar descripciones de audio.

MediaConvert consola

Para mezclar descripciones de audio en la salida mediante la MediaConvert consola:

1. Abra la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Añada una entrada que tenga una señal de audio de descripción de audio y un flujo de datos de descripción de audio.
3. Añada una salida con al menos una pista de audio.
4. En la pista de audio de salida, expanda Avanzado y active la Remezcla de audio manual.
5. Introduzca el canal que tiene la señal de audio de descripción de audio en Canal de audio de descripción de audio.
6. Introduzca el canal que tiene el flujo de datos de descripción de audio en Canal de datos de descripción de audio.
7. Especifique el número total de Canales de entrada. Por ejemplo, si la entrada tiene cuatro canales de entrada, incluidos el izquierdo, el derecho, la señal de audio de descripción de audio y el flujo de datos de descripción de audio, seleccione 4.
8. Especifique el número total de Canales de salida. Por ejemplo, para una salida estéreo, seleccione 2.
9. Especifique los niveles de mezcla en Asignación de canales. Por ejemplo, para mezclar una señal de audio con una audiodescripción del canal 3 entre los canales izquierdo y derecho en una salida estéreo y silenciar el flujo de datos, introduzca lo siguiente:

Asignación de canales

Entradas	Salidas	
	L (0)	R (1)
1	0	-60
2	-60	0
3	0	0
4	-60	-60

 Note

Cuando se reproducen a través de altavoces, los flujos de datos de descripciones de audio suenan como ruido. Silencie el flujo de datos de la salida configurando su asignación de canales en -60, como se muestra en la tabla de ejemplos de asignación de canales anterior.

API, SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica la mezcla de descripciones de audio para una salida estéreo. Tenga en cuenta que la señal de audio de la descripción de audio está en el canal de entrada 3 y el flujo de datos de la descripción de audio está en el canal de entrada 4:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {}
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {},
            "AudioDescriptions": [
              {
                "CodecSettings": {
                  "Codec": "AAC",
                  "AacSettings": {
                    "Bitrate": 96000,
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                    "SampleRate": 48000
                  }
                },
                "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
                "RemixSettings": {
```

```

    "ChannelMapping": {
      "OutputChannels": [
        {
          "InputChannelsFineTune": [
            0,
            -60,
            0,
            -60
          ]
        },
        {
          "InputChannelsFineTune": [
            -60,
            0,
            0,
            -60
          ]
        }
      ],
      "ChannelsIn": 4,
      "ChannelsOut": 2,
      "AudioDescriptionAudioChannel": 3,
      "AudioDescriptionDataChannel": 4
    }
  ],
  "ContainerSettings": {
    "Container": "MP4",
    "Mp4Settings": {}
  }
}
]
}
}
}
}

```

Configuración de una tarea para descripciones de audio premezcladas

Si tiene una entrada que ya tiene descripciones de audio premezcladas y no contiene una señal de audio de descripción de audio ni un flujo de datos de descripción de audio, configure la Mezcla de descripciones de audio de la emisora como Descripciones de audio mixtas de la emisora.

Cuando lo haga, MediaConvert escribirá metadatos en la salida que indiquen a los sistemas posteriores que contiene descripciones de audio mixtas de la emisora.

A continuación, se describe cómo configurar los ajustes de su tarea para escribir metadatos en la salida, lo que indica que contiene descripciones de audio premezcladas.

MediaConvert consola

Para escribir metadatos de descripciones de audio mixtas de la emisora en la salida mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Añada una entrada que tenga una descripción de audio premezclada.
3. Añada una salida con al menos una pista de audio.
4. En la pista de audio de salida, defina Mezcla de descripciones de audio de la emisora como Descripciones de audio mixtas de la emisora.
5. (Opcional) Si habilita la remezcla de audio manual, mantenga en blanco el Canal de audio con descripción de audio y el Canal de datos con descripción de audio, ya que estos canales no estarán presentes en la entrada.

API, SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica la mezcla de descripciones de audio para una salida estéreo:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {}
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {},
            "AudioDescriptions": [
```

```
{
  "CodecSettings": {
    "Codec": "AAC",
    "AacSettings": {
      "Bitrate": 96000,
      "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
      "SampleRate": 48000,
      "AudioDescriptionBroadcasterMix": "BROADCASTER_MIXED_AD"
    }
  },
  "ContainerSettings": {
    "Container": "MP4",
    "Mp4Settings": {}
  }
},
],
}
]
```

ABR automatizado

Con el ABR automatizado, AWS Elemental MediaConvert configura tu pila de tasas de bits adaptables (ABR) por ti. MediaConvert elige el número correcto de copias y la resolución para cada una, en función del vídeo de entrada. MediaConvert minimiza el total de minutos de salida transcodificada al eliminar las variantes de representación que aumentan la velocidad de bits sin aumentar la calidad del vídeo. El ABR automatizado también maximiza la calidad del vídeo a distintas velocidades de bits mediante el uso del modo de control de velocidad de bits variable (QVBR) con calidad definida.

Temas

- [Instrucciones sobre cómo funciona el ABR automatizado](#)
- [Creación de una tarea con un ABR automatizado](#)
- [Aplicación de reglas ABR automatizadas](#)
- [Limitaciones de la configuración de la tarea para el ABR automatizado](#)

Instrucciones sobre cómo funciona el ABR automatizado

Con todas las transmisiones con tasa de bits adaptativa (ABR), el dispositivo reproductor del espectador final ajusta la versión del paquete que descarga en función del ancho de banda disponible. Por ejemplo, un espectador con acceso a wifi de alta calidad verá automáticamente una representación con una tasa de bits alta. Cuando se traslada a una ubicación con un ancho de banda limitado, el dispositivo reproductor cambia automáticamente a una representación con una tasa de bits más baja. El funcionamiento de la transmisión adaptativa depende del constructo de la pila ABR y de qué tan bien se adapte ese constructo al contenido del vídeo específico. Por ejemplo, si se trata de un activo visualmente complejo y de rápido movimiento, tu pila ABR podría incluir dos salidas de 720p con velocidades de bits diferentes. Si utilizases la misma configuración de pila con un dibujo animado simple, es probable que esas dos salidas tengan el mismo aspecto. La codificación, el almacenamiento y la distribución adicionales costarían dinero sin suponer ningún beneficio para el espectador final.

Cuando ejecuta un trabajo de ABR automatizado, MediaConvert maximiza la calidad de vídeo que ve el espectador final en función del ancho de banda disponible. Para ello, analiza un amplio conjunto de posibles variantes de representación y elimina las que aumentan el ancho de banda necesario sin aumentar la calidad del vídeo. Cuando ejecute su trabajo, MediaConvert analice el contenido del vídeo de entrada y elija automáticamente el número de copias y las características de cada una de ellas.

Puede utilizar la MediaConvert consola para ejecutar su trabajo sin configurar nada. Existen tres categorías de ajustes opcionales que puedes especificar si así lo quieres:

- Límites de la pila de velocidades de bits adaptables (ABR).
- Límites que se aplican a las copias de la pila ABR. Estos límites de nivel de salida se aplican a todas las copias de la pila.
- Todos los demás ajustes de codificación.

Para estos ajustes, MediaConvert utiliza los valores predeterminados a menos que especifique algo diferente. Eso funciona igual que con las salidas que no utilizan una ABR automática, excepto que los valores que establezca se aplicarán a todas las copias de la pila. Por ejemplo, si configuras el Perfil como Alto de 10 bits, todas las copias tendrán ese perfil de códec.

Ajustes que se aplican a la pila ABR

Puedes establecer los siguientes límites que se refieren a toda la pila de ABR:

- **Número máximo de copias:** es el límite superior del número de copias de la pila ABR. Es posible que el número de copias de la pila sea inferior a este valor, pero no será mayor.

Puedes especificar un número del 3 al 15. Si no especificas esto, el máximo predeterminado es 15.

- **Velocidad de bits ABR máxima:** la velocidad de bits media máxima de la representación con la tasa de bits más alta de la pila.

Esta es la representación que se ofrece a los espectadores con las conexiones a Internet más rápidas. Se utiliza para limitar el total de bytes que salen a los espectadores que reciben la representación con la tasa de bits más alta.

Si no especificas esto, el máximo predeterminado es 8 mb/s.

La velocidad de bits media de la representación de mayor calidad será igual o inferior a este valor, en función de la calidad, la complejidad y la resolución del contenido. Tenga en cuenta que la velocidad de bits máxima instantánea puede variar por encima del valor que especifica.

- **Velocidad de bits ABR mínima:** la velocidad de bits media mínima para la representación de menor calidad de la pila.

Esta es la interpretación que se entrega a los espectadores con las conexiones a Internet más lentas.

Si no especificas esto, el mínimo predeterminado es 600 kb/s.

Tenga en cuenta que la tasa de bits mínima instantánea puede variar por debajo del valor que especifica.

Configuración que se aplica a las copias de la pila

Puedes establecer los siguientes límites relacionados con las propiedades de las copias de la pila:

- **Resolución máxima:** es la resolución máxima de la representación con la tasa de bits más alta. Al establecer este valor, elige la resolución del dispositivo de mayor calidad que esperas que utilicen los espectadores finales. MediaConvert no creará una copia con una resolución superior a esta.

Si no especificas esto, el valor debe ser menor o igual a la cuenta de la cuenta predeterminada.

Si especifica un valor superior a la resolución del vídeo de entrada, MediaConvert utiliza la resolución de entrada como máxima. MediaConvert no utilizará una resolución superior a la de

entrada para ninguna representación, ya que aumentar la resolución de entrada añadiría ancho de banda sin añadir calidad de vídeo.

- **Velocidad máxima de fotogramas:** MediaConvert utiliza este valor como la velocidad de fotogramas de la copia con mayor ancho de banda de la pila. En función de la entrada, esta podría ser la velocidad de fotogramas de todas las copias. Cuando la velocidad de fotogramas de entrada es alta, MediaConvert puede reducir a la mitad la velocidad de fotogramas para las copias con menor ancho de banda. Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas de entrada es de 60 fps, MediaConvert podría utilizar 30 fps para algunas de las copias con menor ancho de banda y quizás 15 fps para las más bajas.

Si no especificas esto, el valor debe ser menor o igual al tamaño de la cuenta.

Para estos ajustes, MediaConvert determina automáticamente estos valores para cada representación:

- **Nivel de ajuste de calidad:** MediaConvert codifica todas las variantes de representación con Multi Pass HQ.

Este comportamiento es automático en la MediaConvert consola, pero no cuando se envía el trabajo mediante programación. Al configurar la especificación de trabajo en JSON sin usar la MediaConvert consola, debe `qualityTuningLevel` configurarla explícitamente en. `MULTI_PASS_HQ`

- **Modo de control de velocidad:** MediaConvert codifica todas las variantes de representación con el modo de control de velocidad [QVBR](#).

Este comportamiento es automático en la MediaConvert consola, pero no cuando se envía el trabajo mediante programación. Al configurar la especificación de trabajo en JSON sin usar la MediaConvert consola, debe `rateControlMode` configurarla explícitamente en. `QVBR`

- Los siguientes ajustes de QVBR son los siguientes:

- Nivel de calidad QVBR:
- Tasa de bits máxima
- Velocidad de bits media máxima

- Tamaño del búfer HDR
- Relleno inicial del búfer HDR

Preguntas frecuentes sobre ABR automatizado

¿Cómo puedo ver qué variantes de representación se AWS Elemental MediaConvert han creado para mí?

Puedes ver las propiedades de las salidas de tu pila ABR en los siguientes lugares:

- El evento de finalización del trabajo de Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulte [Uso EventBridge con AWS Elemental MediaConvert](#).
- La página de resumen del trabajo de la MediaConvert consola. Para obtener más información, consulte [Visualización de tu historial de tareas](#).

¿Tardará mucho en ejecutarse mi tarea ABR automatizado?

Le recomendamos que utiliza siempre la [transcodificación acelerada](#) con ABR automatizado. Cuando lo hagas, tu tarea solo debería tardar un poco más que una tarea de transcodificación acelerada para una pila ABR especificada manualmente con resultados similares. No tendrá que pagar más por habilitar la transcodificación acelerada, ya que el ABR automatizado ya se factura con la tarifa profesional de 2 pases (calidad optimizada).

Cuando se ejecuta una tarea de ABR automatizado sin una transcodificación acelerada, se tarda mucho más en ejecutarlo que una tarea con una pila de ABR especificada manualmente y con resultados similares.

¿Por qué algunas de mis copias de salida tienen la misma resolución?

Cuando los dispositivos de pantalla reproducen un recurso ABR, solicitan segmentos en función de la velocidad de bits de la representación, no en función de la resolución de la representación. Por lo tanto, una pila ABR puedes tener copias para distintos anchos de banda con la misma resolución. La representación con mayor ancho de banda tendrá mejor calidad con la misma resolución.

Si al aumentar la resolución se mejora la calidad del vídeo al pasar a la siguiente copia de la pila, depende de la complejidad del vídeo. La posibilidad de ajustar automáticamente estas opciones para cada tarea es una de las formas en las que esta característica ofrece mejores resultados con menos esfuerzo.

¿Puedo saber con antelación cuántas copias habrá en mi pila?

No. MediaConvert determina qué variantes de representación utilizar durante el proceso de transcodificación. Como las decisiones de codificación dependen de la calidad del vídeo de entrada, no hay forma de saber cuáles serán esas decisiones antes de iniciar el tarea.

Puedes utilizar la configuración de límites opcional para asegurarse de que el número de copias y el tamaño de esas copias no superen lo que desee.

¿Cómo se me facturará por una pila de ABR automatizada?

MediaConvert solo le factura las copias que graba en la ubicación de salida. Por ejemplo, puede establecer el número máximo de copias en 12, pero MediaConvert puede determinar que crear más de ocho copias no supone ninguna ventaja. En este caso, solo MediaConvert le facturaría ocho copias.

El ABR automatizado es una característica de nivel profesional y también requiere una codificación de 2 pasadas. Cada copia se factura por minuto según la tarifa de 2 pases (calidad optimizada). Por ejemplo, supongamos que tu pila ABR automatizada termina con 10 copias, cada una de las cuales dura 60 minutos. En ese caso, se te cobrarán 600 minutos. Para conocer las tarifas, consulta los [Precios de AWS Elemental MediaConvert](#) en el sitio web de Productos en la nube de AWS .

¿Qué pasa con un valor predeterminado?

El ABR automatizado solo configura las reproducciones de vídeo. Las variantes de reproducción de audio se añaden como salidas de solo audio dentro del grupo de salidas ABR automatizadas. Para obtener instrucciones, consulta [Creación de una tarea con un ABR automatizado](#).

¿Qué pasa con un precio predeterminado?

Añade subtítulos a su paquete ABR automatizado como salida solo con subtítulos. Para obtener instrucciones, consulta [Creación de una tarea con un ABR automatizado](#).

Creación de una tarea con un ABR automatizado

Cuando sepas si quieres especificar valores para los límites opcionales, utiliza uno de los siguientes procedimientos para configurar la ABR automática en tu tarea. Para obtener más información sobre estas configuraciones opcionales, consulta [Instrucciones sobre cómo funciona el ABR automatizado](#).

Console

Para configurar un trabajo de ABR automatizado mediante la MediaConvert consola:

1. Comienza a configurar tu tarea como de costumbre. Para obtener más información, consulta [Empezar con MediaConvert](#).

En lugar de seguir las instrucciones generales para configurar grupos y salidas de salida, siga este procedimiento.

2. Habilite la transcodificación acelerada. No es obligatorio tener un grupo de administradores. Para obtener más información, consulta [Transcodificación acelerada](#).
3. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, junto a Grupos de salidas, elige Agregar.
4. Elige un tipo de grupo de salida de streaming: Apple HLS, DASH ISO, Microsoft Smooth Streaming o CMAF.
5. En la sección de configuración del grupo, activa el ABR automatizado.
6. Si quieres, especifica cualquier [Aplicación de reglas](#).
7. Para los ajustes de la sección ABR automatizado, especifica los valores si quieres. Estos son los ajustes que especifican los límites que se refieren a toda la pila de ABR. Si decides mantener los valores predeterminados, obtendrás buenos resultados.

Para obtener más información, consulta [Instrucciones sobre cómo funciona el ABR automatizado](#).

8. En el panel Tarea de la izquierda, justo debajo del grupo de salidas, seleccione Salida base ABR automatizada.
9. A la derecha, en la sección Configuración de codificación base para copias ABR generadas automáticamente, especifica si quieres valores para los límites relacionados con las propiedades de las copias de la pila. Si decides mantener los valores predeterminados, obtendrás buenos resultados.

Para obtener más información, consulta [Instrucciones sobre cómo funciona el ABR automatizado](#).

10. Si quieres, especifica valores para los ajustes de codificación que no estén directamente relacionados con el ABR automatizado, como el perfil y el nivel del códec. Los valores que especifica se aplican a todas las copias de la pila. Si decides mantener los valores predeterminados, obtendrás buenos resultados.

Para obtener información sobre cada configuración individual, seleccione el enlace Información situado junto a la configuración en la MediaConvert consola para ver la descripción de la configuración.

11. Si tu flujo de tarea requiere vídeo y audio en salidas independientes sin mezclar, elimina Audio 1 de los Ajustes de codificación base para las copias ABR generadas automáticamente. Si necesitas que el vídeo y el audio estén en la misma salida mixta, omite este paso.
 - a. Selecciona la pestaña Audio 1.
 - b. Selecciona Eliminar audio en la parte superior derecha de la sección Ajustes de codificación base para copias ABR generadas automáticamente.
12. Puedes optar por agregar una descripción. Sigue estos pasos para cada reproducción de audio que desee incluir en la pila ABR.
 - a. En el panel Tarea de la izquierda, elige su grupo de salidas.
 - b. En la sección Salidas, selecciona Añadir salida con subtítulos o audio para añadir una nueva salida.

La Salida 1 contiene los ajustes de vídeo ABR automatizados y representa todas las reproducciones de vídeo de la pila.
 - c. Elige la nueva salida de la lista de salidas.
 - d. En la sección Ajustes de codificación, configuras la reproducción de audio como lo haría para una tarea en el que no se utiliza el ABR automatizado. Para obtener más información, consulta [Creación de salidas de streaming de ABR de audio](#).
13. También puedes optar por agregar una descripción. Haga esto como lo haría con una pila ABR especificada manualmente. Para obtener más información, consulta [Configuración de subtítulos de entrada](#).
14. Si quieres, repite este procedimiento para crear paquetes ABR adicionales en diferentes formatos. En un trabajo que incluye un grupo de salida ABR automatizado, todos los grupos de salida ABR deben usar un ABR automatizado.

API, SDK, or CLI

Para configurar un trabajo de ABR automatizado mediante la API, el SDK o la AWS Command Line Interface (CLI):

Si usa la API, la CLI o un SDK, especifique la configuración correspondiente en la especificación de tarea en JSON y, a continuación, envíela mediante programación junto con su tarea. Para obtener más información sobre cómo enviar su trabajo mediante programación, consulte uno de los temas introductorios de la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API:

- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert utilizar la AWS SDKs o la AWS CLI](#)
 - [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la API](#)
1. Determina los valores que quieres establecer para el ABR automatizado. Si mantienes todos los valores predeterminados, debería obtener buenos resultados. Para obtener más información, consulte [Instrucciones sobre cómo funciona el ABR automatizado](#).
 2. Usa la MediaConvert consola para generar tu especificación de trabajo en JSON. Recomendamos este enfoque, ya que la consola funciona como un validador interactivo del esquema de MediaConvert trabajo. Siga estos pasos para generar la especificación de su tarea en JSON mediante la consola:
 - a. Sigue el procedimiento anterior de la consola.
 - b. En el panel Tarea de la izquierda, en Configuración del tarea, elige Mostrar JSON del tarea.

Información para editar manualmente la especificación de tarea en JSON

Encontrarás información adicional, incluida la ubicación de cada configuración en la estructura de configuración del trabajo, en la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API. Los enlaces de esta lista ofrecen información sobre la configuración de ese documento:

 Important

Si configuras la ABR automática editando manualmente la especificación de tu trabajo en JSON, en lugar de exportarla desde la MediaConvert consola, debes `qualityTuningLevel` establecer explícitamente las variables «MULTI_PASS_HQrateControlMode». QVBR

- Establece de forma explícita los siguientes ajustes necesarios:
 - Establece `qualityTuningLevel` en MULTI_PASS_HQ.
 - AVC (H.264): [qualityTuningLevel](#) in the H264Settings properties table
 - HEVC (H.265): [qualityTuningLevel](#) in the H265Settings properties table
 - Establece `rateControlMode` en QVBR.

Al habilitar la ABR automática, no se requieren los ajustes habituales necesarios para el QVBR como `qvbrSettings` y `qvbrQualityLevel`. En su lugar, especifica los ajustes de ABR automatizados necesarios.

- AVC (H.264): [rateControlMode](#) in the `H264Settings` properties table
- HEVC (H.265): [rateControlMode](#) in the `H265Settings` properties table
- Establece el [modo](#) de transcodificación acelerada en `PREFERRED` o `ENABLED`. No es obligatorio tener un grupo de administradores.
- Si quieres, especifica estos límites que se refieren a toda la pila de ABR:
 - ABR automatizado : [abrSettings](#)
 - Número máximo de copias: [maxRenditions](#) en la tabla de propiedades `AutomatedAbrSettings`
 - Tasa de bits ABR máxima: [maxAbrBitrate](#) en la tabla de propiedades `AutomatedAbrSettings`
 - Tasa de bits ABR mínima: [minAbrBitrate](#) en la tabla de propiedades `AutomatedAbrSettings`
- Si quieres, especifica estos límites relacionados con las propiedades de las copias de la pila:

 Note

Las propiedades de la API que corresponden a estos ajustes de la MediaConvert consola funcionan de forma diferente en función de si se encuentran en las salidas que forman parte de una pila ABR automatizada.

- Resolución máxima: [width](#) y [height](#)
 - En el ABR automatizado: utiliza estos ajustes juntos para representar la máxima resolución posible en la pila de ABR.
 - En otras salidas: utiliza estos ajustes juntos para representar la resolución de salida.
- Velocidad máxima de fotogramas: `frameratecontrol`, `numerator` y `denominator`

Para obtener información sobre cómo funcionan estas propiedades y los enlaces a ellas en la referencia de la API, consulta [Conversión de la velocidad de fotogramas del vídeo](#).

- En la ABR automática: utiliza esta configuración para especificar la velocidad de fotogramas de la representación con mayor ancho de banda de la pila. Si no especificas estos ajustes, MediaConvert utiliza la velocidad de fotogramas del vídeo de entrada.
- En otras salidas: utiliza estos ajustes para especificar la velocidad de fotogramas de salida.

Aplicación de reglas ABR automatizadas

Utilice las reglas de ABR automatizadas para especificar las restricciones de los tamaños de representación que se MediaConvert crean en su pila de ABR automatizada. Le recomendamos que utilice estas reglas si su flujo de trabajo de ABR tiene requisitos de tamaño de representación específicos, pero aun así quiere MediaConvert optimizar la calidad del vídeo y el tamaño general del archivo.

Puedes definir las siguientes reglas:

- Tamaño mínimo de la copia superior
- Tamaño mínimo de la copia inferior
- La fuerza incluye copias
- Copias permitidas

Tamaño mínimo de la copia superior

Especifica un tamaño mínimo para la resolución de vídeo más alta de la pila ABR. El valor debe ser mayor o igual que el valor especificado para.

Por ejemplo: si especifica 1920 x 1080, la resolución más alta de la pila ABR es mayor o igual a 1920 x 1080.

Tamaño mínimo de la copia inferior

Especifica un tamaño mínimo para la resolución de vídeo más baja en tu pila ABR. La resolución más baja en tu pila ABR es mayor o igual al valor que ingresa.

Por ejemplo: si especifica 512x288, la resolución más baja en tu pila ABR es mayor o igual a 512x288.

La fuerza incluye copias

Especifica una o más resoluciones de vídeo para incluirlas en la pila ABR. Si no especificas eso, le recomendamos que especifica un valor predeterminado.

La pila ABR puede incluir otras resoluciones que no especifica aquí, en función del ajuste Máximo de copias. Por ejemplo: si especifica 2 resoluciones en Forzar la inclusión de copias y especifica 7 Copias como máximo, se determinarán automáticamente 5 resoluciones.

Forzar la inclusión de copias tiene las siguientes restricciones, junto con otras reglas o configuraciones de ABR automatizadas:

- Al menos una resolución debe ser mayor o igual que el Tamaño mínimo de la copia superior.
- Todas las resoluciones deben ser mayores o iguales que el Tamaño mínimo de representación inferior.
- No se pueden especificar las Copias permitidas.
- El número de resoluciones debe ser inferior o igual que las Copias máximas
- Las demás opciones se ignoran.

Copias permitidas

Especifique una lista de posibles resoluciones de vídeo en su pila ABR. MediaConvert crea una pila ABR exclusivamente a partir de la lista de resoluciones que especifique.

Es posible que algunas resoluciones de la lista de Copias permitidas no estén incluidas. Sin embargo, puedes forzar la inclusión de una resolución si establece Obligatorio en ACTIVADO.

Las representaciones permitidas tienen las siguientes restricciones con otras reglas ABR automatizadas:

- Al menos una resolución debe ser mayor o igual que el Tamaño mínimo de la copia superior.
- Al menos una resolución debe ser mayor o igual al Tamaño mínimo de representación inferior.
- No se pueden especificar Forzar la inclusión de copias.
- El número de resoluciones debe ser inferior o igual que las Copias máximas
- Las demás opciones se ignoran.

Limitaciones de la configuración de la tarea para el ABR automatizado

Los tareas que incluyen grupos de salida ABR automatizados están restringidos de las siguientes maneras:

- Debe utilizar una cola bajo demanda. No puedes utilizar un grupo de usuarios.
- Puedes activar la ABR automática únicamente en los tareas y plantillas de tareas. No puedes utilizar el ABR automatizado en los ajustes preestablecidos de salida.
- En una tarea que incluye un grupo de salida ABR automatizado, todos los grupos de salida ABR deben usar un ABR automatizado.
- El códec de vídeo de salida debe ser AVC (H.264) o HEVC (H.265).
- El comportamiento de escalado del vídeo de salida debe ser Predeterminado, Estirar para salir, Ajustar o Rellenar. No puede usar Ajustar sin aumentar la escala.
- Debe especificar estos ajustes necesarios al crear la especificación de tarea de JSON manualmente. La MediaConvert consola las configura automáticamente al activar la ABR automática.
 - Establece `qualityTuningLevel` en `MULTI_PASS_HQ`.
 - Establece `rateControlMode` en `QVBR`.

Conversión de espacio de color

Si quieres que su vídeo de salida utiliza un espacio de color diferente del que usa el vídeo de entrada, utiliza la conversión de espacios de color. Configura la conversión de espacios de color en la opción Corrector del color de salida.

MediaConvert admite los siguientes espacios de color de entrada: Rec. 601, Rec. 709, HDR10, HLG 2020, P3DCI, y P3D65.

Conversiones de espacios de color admitidas

El espacio de color de la entrada lo estableces en el vídeo de entrada o a través de los valores que especifica en Espacio de Color y Uso del espacio de color en los ajustes de la entrada. Para obtener más información acerca de la configuración del espacio de color de entrada, consulta [Sustitución de metadatos HDR inexactos o inexistentes](#).

Para obtener información acerca de cómo convertir el espacio de color, consulta [Conversión de espacio de color](#).

MediaConvert admite las siguientes conversiones de espacios de color:

- De cualquier formato HDR admitido a cualquier otro formato HDR admitido
- De cualquier espacio de color SDR admitido a cualquier otro espacio de color SDR admitido
- De cualquier espacio de color SDR admitido a cualquier formato HDR admitido

 Note

La conversión de SDR a HDR no actualiza el rango dinámico del propio contenido de vídeo. Por lo tanto, la salida tiene formato HDR, pero tiene el mismo aspecto que si la hubiera creado como salida SDR.

- De cualquier formato HDR admitido a cualquier espacio de color SDR admitido

 Note

Cuando los expertos en etalonaje de color profesionales convierten un recurso de HDR a SDR, toman decisiones artísticas sobre dónde mapear los colores del espacio mayor que no existen en el espacio menor. No existe una fórmula estándar para mapear estos valores automáticamente. La tecnología de mapeo de tonos que MediaConvert utiliza para realizar la conversión automática de HDR a SDR se aproxima al resultado del reetalonaje manual de HDR a SDR. Esta conversión automática funciona bien con la mayoría de los contenidos, pero le recomendamos que revise la salida para confirmar los resultados del mapeo de tonos.

Configuración de la conversión del espacio de color

El siguiente procedimiento detalla cómo configurar una tarea para convertir de un espacio de color a otro.

1. Confirme que MediaConvert sea compatible con la conversión que desea realizar.
2. Configura la tarea de transcodificación como de costumbre. Para obtener más información, consulta [the section called “Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea”](#).
3. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elige la salida HDR.
4. En la parte inferior de la sección Ajustes de codificación de la derecha, elige Preprocesadores.
5. Elige Corrector del color para mostrar la configuración de corrección del color.

6. En Conversión del espacio de color, elige el espacio de color que desee para su salida.
7. Si va a convertir a HDR 10, especifique valores para la opción Información de pantalla maestra HDR.

Estos valores no afectan a los valores de píxeles que se codifican en la secuencia de vídeo. Se han diseñado para ayudar al reproductor de vídeo a mostrar el contenido de forma que refleje la intención del creador del contenido.

Autenticidad del contenido con manifiestos de C2PA

Al crear MP4 resultados con AWS Elemental MediaConvert, si lo desea, puede incrustar un manifiesto C2PA para proporcionar la procedencia y autenticidad del contenido multimedia. La C2PA (Coalición por la procedencia y la autenticidad del contenido) es un método estandarizado para proporcionar información verificable sobre el origen y la historia del contenido digital.

Los manifiestos de la C2PA ayudan a abordar el creciente problema de la desinformación y las falsificaciones falsas al incluir información verificable en los archivos multimedia. Esta información crea un registro rastreable del origen y las modificaciones del contenido.

Algunas de las razones para incluir los manifiestos de C2PA en su flujo de trabajo pueden incluir:

- Proporcione información verificable sobre el historial de transcodificación de un archivo multimedia.
- Permita que los sistemas intermedios verifiquen la autenticidad de su contenido.
- Support las iniciativas de transparencia para los medios digitales.

[Para obtener más información sobre la autenticidad del contenido y la C2PA, consulte: Iniciativa de autenticidad del contenido y especificación C2PA](#)

Temas

- [Configuración de un trabajo con un manifiesto de C2PA](#)
- [Requisitos para los manifiestos de C2PA](#)
- [Estructura del manifiesto C2PA](#)
- [Verificación de los manifiestos de C2PA](#)

Configuración de un trabajo con un manifiesto de C2PA

Para incluir un manifiesto de C2PA en el MP4 resultado, debe configurar los ajustes del trabajo con los parámetros necesarios para firmar e incrustar el manifiesto.

MediaConvert consola

Para incluir un manifiesto de C2PA en una MP4 salida mediante la MediaConvert consola:

1. En la sección Grupos de salida, agrega un grupo de salida de archivos.
2. En la configuración de salida, defina Contenedor como contenedor MPEG-4.
3. Amplíe la configuración del contenedor MPEG-4.
4. Para el manifiesto C2PA, seleccione Incluir.
5. En Certificado secreto, introduzca el nombre o el ARN del secreto de Secrets Manager que contiene su cadena de certificados públicos C2PA en formato PEM.
6. Para Firmar la clave de KMS, introduzca el ID o el ARN de la AWS KMS clave utilizada para firmar el manifiesto de C2PA.

API, SDK o () AWS Command Line InterfaceAWS CLI

Para incluir un manifiesto de C2PA mediante la API, el SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI), incluye lo siguiente en la configuración del MP4 contenedor. Sustituya el ejemplo ARNs del secreto del certificado y la clave de firma de KMS por su: ARNs

```
...
  "OutputGroups": [{
    "Name": "File Group",
    "OutputGroupSettings": {
      "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
      "FileGroupSettings": {}
    },
    "Outputs": [{
      "VideoDescription": {...},
      "AudioDescriptions": [...],
      "ContainerSettings": {
        "Container": "MP4",
        "Mp4Settings": {
          "C2paManifest": "INCLUDE",
          "CertificateSecret": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:c2pa-certificate-abc123",
```

```

    "SigningKmsKey": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  }
}
}]
...

```

Requisitos para los manifiestos de C2PA

Para incluir los manifiestos de C2PA en sus MediaConvert resultados, necesita lo siguiente:

MP4 contenedor

Los manifiestos C2PA solo se admiten para MP4 las salidas.

Certificado C2PA

Una cadena de certificados públicos en formato PEM almacenada en Secrets Manager. La cadena de certificados debe incluir el certificado del firmante y todos los certificados intermedios, pero no el certificado raíz.

[Para obtener información sobre cómo obtener certificados compatibles con C2PA, consulte https://opensource.contentauthenticity.org/docs/signing/get-certificado](https://opensource.contentauthenticity.org/docs/signing/get-certificado)

Para obtener información sobre Secrets Manager, consulte la [guía del usuario de Secrets Manager](#).

AWS KMS clave

Una AWS KMS clave con capacidad de firma ECDSA_SHA_256. Esta clave se usa para firmar el manifiesto de C2PA. Actualmente, MediaConvert solo admite el algoritmo de firma ES256 (ECDSA con SHA-256).

Para obtener más información al respecto AWS KMS, consulte la guía del usuario.AWS KMS

Permisos de IAM

Su función MediaConvert de servicio debe tener permisos para acceder al secreto y la AWS KMS clave de Secrets Manager especificados. Añada los siguientes permisos a su función de servicio:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "kms:Sign",
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122223333:secret:c2pa-certificate-abc123"
}
]
```

Limitaciones de tamaño

El manifiesto C2PA tiene un límite de tamaño de 32 KB. Si la cadena de certificados u otros componentes del manifiesto superan este límite, se producirá un error en el trabajo.

Estructura del manifiesto C2PA

Al incrustar un manifiesto de C2PA en la MP4 salida, MediaConvert genera un manifiesto con los siguientes componentes:

Información sobre el generador de reclamos

Se identifica MediaConvert como el servicio que generó el manifiesto.

Formato

Especifica el formato multimedia (video/mp4).

Aserciones

Incluye declaraciones sobre las acciones realizadas en el contenido, como:

- `c2pa.opened`: indica que el contenido se abrió para su procesamiento
- `c2pa.transcoded`: Indica que el contenido se ha transcodificado

Hash de activos

Un hash criptográfico del contenido multimedia para verificar su integridad. MediaConvert utiliza el algoritmo de hash SHA-256 para la validación de activos.

Firma digital

Una firma creada con tu clave KMS que verifica la autenticidad del manifiesto. La firma incluye un token de marca de tiempo de la autoridad de marcas DigiCert de tiempo (<http://timestamp.digicert.com>) para garantizar la validación de la firma a largo plazo.

El manifiesto se incrusta en el MP4 archivo mediante un recuadro UUID C2PA estándar, colocado después del recuadro FTYP y antes del recuadro MOOV.

Note

Si el archivo de entrada ya contiene manifiestos de C2PA, MediaConvert no los conserva en la salida. En su lugar, genera un nuevo manifiesto.

Verificación de los manifiestos de C2PA

Tras crear MP4 los resultados con los manifiestos de C2PA, puede verificarlos mediante herramientas compatibles con C2PA. Estas herramientas pueden extraer y validar el manifiesto, incluida la comprobación de la firma digital y el hash de los activos.

Un manifiesto C2PA debidamente validado confirma que:

- El manifiesto estaba firmado por el certificado especificado
- El contenido no se ha modificado desde que se creó el manifiesto
- Las acciones y afirmaciones del manifiesto están intactas

[Para obtener más información sobre C2PA y las herramientas de verificación disponibles, consulta el sitio web de C2PA.](#) Puede utilizar la [herramienta c2PA de código abierto para verificar los manifiestos de C2PA en sus](#) archivos multimedia. Por ejemplo:

```
c2patool example.mp4 --info
```

Si la validación se realiza correctamente, se mostrará un resultado similar al siguiente:

```
$ c2patool example.mp4 --info
Information for example.mp4
Manifest store size = 32000 (0.56% of file size 5705967)
```

Validated
One manifest

Para obtener información más detallada sobre el contenido del manifiesto, usa la `--detailed` marca:

```
c2patool example.mp4 --detailed
```

El siguiente es un ejemplo de salida de c2patool:

```
$ c2patool example.mp4 --detailed
{
  "active_manifest": "urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da",
  "manifests": {
    "urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da": {
      "claim": {
        "dc:title": "example.mp4",
        "dc:format": "video/mp4",
        "instanceID": "xmp:iid:190fb451-7dc4-4878-b0d2-512d9b1c5dab",
        "claim_generator": "mediaconvert/1.0",
        "claim_generator_info": [
          {
            "name": "MediaConvert",
            "version": "1.0",
            "org.cai.c2pa_rs": "0.39.0"
          }
        ],
        "signature": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.signature",
        "assertions": [
          {
            "url": "self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.actions",
            "hash": "P2+zrSTu2U5aGo4mNC35EWEM7vjfLho/2tTKmZ+ls+k="
          },
          {
            "url": "self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",
            "hash": "majeRA6voTIMvHShWBR5Vqg7e4c7dVFsfTbezIzn63o="
          }
        ],
        "alg": "sha256"
      },
      "assertion_store": {
```



```
"c2pa.actions": {
  "actions": [
    {
      "action": "c2pa.opened"
    },
    {
      "action": "c2pa.transcoded"
    }
  ]
},
"c2pa.hash.bmff": {
  "alg": "sha256",
  "hash": "BHZI6ml1LqBf2xLaKAzYS8u0YwWo5/Wsc30wRYmnr4M=",
  "name": "jumbf manifest",
  "exclusions": [
    {
      "data": null,
      "exact": null,
      "flags": null,
      "xpath": "/ftyp",
      "length": null,
      "subset": null,
      "version": null
    },
    {
      "data": null,
      "exact": null,
      "flags": null,
      "xpath": "/uuid",
      "length": null,
      "subset": null,
      "version": null
    },
    {
      "data": null,
      "exact": null,
      "flags": null,
      "xpath": "/free",
      "length": null,
      "subset": null,
      "version": null
    },
    {
      "data": null,
```

```
    "exact": null,
    "flags": null,
    "xpath": "/mdat",
    "length": null,
    "subset": [
      {
        "length": 8,
        "offset": 0
      }
    ],
    "version": null
  },
  {
    "data": null,
    "exact": null,
    "flags": null,
    "xpath": "/moov",
    "length": null,
    "subset": null,
    "version": null
  },
  {
    "data": null,
    "exact": null,
    "flags": null,
    "xpath": "/mfra",
    "length": null,
    "subset": null,
    "version": null
  }
]
},
"signature": {
  "alg": "es256",
  "issuer": "Test Organization",
  "time": "2025-04-11T23:17:33+00:00"
}
},
"validation_status": [
  {
    "code": "claimSignature.validated",
```

```

    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/
c2pa.signature",
    "explanation": "claim signature valid"
  },
  {
    "code": "assertion.hashedURI.match",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/
c2pa.assertions/c2pa.actions",
    "explanation": "hashed uri matched: self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.actions"
  },
  {
    "code": "assertion.hashedURI.match",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/
c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",
    "explanation": "hashed uri matched: self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff"
  },
  {
    "code": "assertion.bmffHash.match",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/
c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",
    "explanation": "data hash valid"
  }
]
}

```

Dolby Atmos

Dolby Atmos ofrece una experiencia de audio inmersivo en cines y salas de cine en el hogar. Con los archivos de entrada de audio correctos, puedes usarlos AWS Elemental MediaConvert para crear salidas Dolby Atmos. Puedes crear salidas de transmisión que los espectadores finales puedan ver en sus salas de cine en el hogar o salidas de archivos que pueda utilizar en sus flujos de tarea profesionales.

AWS Elemental MediaConvert puede crear Dolby Digital Plus con salidas Atmos codificando el contenido de audio inmersivo basado en canales que usted proporciona como canales mono PCM 9.1.6, 7.1.4 o 5.1.4, o pasando por contenido Dolby Digital Plus con Atmos ya codificado.

Temas

- [Configuración de la codificación Dolby Atmos](#)
- [Requisitos para la codificación Dolby Atmos](#)

- [Configuración de la transferencia de Dolby Atmos](#)
- [Restricciones de características para la transferencia directa de Dolby Atmos](#)

Configuración de la codificación Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert puede codificar Dolby Digital Plus con audio inmersivo basado en canales Atmos, archivos WAV de emisión de modelos de definición de audio o archivos maestros Dolby Atmos.

Note

Para poder utilizar esta característica es necesario tener conocimientos previos sobre Dolby Atmos. Los canales de entrada de audio ya deben estar configurados de acuerdo con el estándar Dolby Atmos que esté utilizando como entrada. Para obtener más información acerca de Dolby Atmos, consulta la documentación en línea de Dolby.

Configuración de un tarea para la codificación Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert puede codificar Dolby Digital Plus con audio inmersivo basado en canales Atmos, archivos WAV de emisión de modelos descriptivos de audio o archivos maestros Dolby Atmos.

Note

Para poder utilizar esta característica es necesario tener conocimientos previos sobre Dolby Atmos. Los canales de entrada de audio ya deben estar configurados de acuerdo con el estándar Dolby Atmos que esté utilizando como entrada. Para obtener más información acerca de Dolby Atmos, consulta la documentación en línea de Dolby.

Para obtener más información acerca de cómo configurar el tarea para la codificación Dolby Atmos, consulta uno de los siguientes procedimientos:

[Procedure with separate audio input files](#)

[Procedure with a single audio input file](#)

Para configurar un tarea Dolby Atmos, con entradas de audio como 16 archivos.wav distintos

1. MediaConvert Abre <https://console.aws.amazon.comla> consola en /mediaconvert.
2. Selecciona Crear tarea .
3. Configura el vídeo de entrada tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
4. Configura los selectores de audio de entrada de la siguiente manera:
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, elige Entrada.
 - b. A la derecha, en la sección Selectores de audio, en Selector de audio 1, elige Archivo externo.
 - c. En Archivo externo, proporciona la ruta y el nombre del archivo .wav del primer canal. Para Selector de audio 1, este canal debe ser L.

 Important

Debes configurar los canales en el siguiente orden: L, R, C, LFE, Ls, Rs, Lrs, Rrs, Lw, Rw, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr.

Es decir, si el audio de entrada está en archivos .wav distintos, el valor de Selector de audio 1 debe apuntar al canal L, el valor de Selector de audio 2 debe apuntar al canal R y así sucesivamente.

- d. En la parte superior de la sección Selectores de audio, elige Añadir selector de audio para crear Selector de audio 2.
- e. En Selector de audio 2, elige Archivo externo.
- f. Especifica la ruta y el nombre del archivo .wav del segundo canal. Para Selector de audio 2, este canal debe ser R.
- g. Repite los pasos para crear un selector de audio para el resto de los 16 canales. Elige los siguientes canales para cada selector:
 - Selector de audio 3: C
 - Selector de audio 4: LFE
 - Selector de audio 5: Ls
 - Selector de audio 6: Rs
 - Selector de audio 7: Lrs
 - Selector de audio 8: Rrs
 - Selector de audio 9: Lw

- Selector de audio 10: Rw
 - Selector de audio 11: Ltf
 - Selector de audio 12: Rtf
 - Selector de audio 13: Ltm
 - Selector de audio 14: Rtm
 - Selector de audio 15: Ltr
 - Selector de audio 16: Rtr
5. Proporciona un valor de entrada en Grupo de selectores de audio de la siguiente manera:
- a. En la sección Grupos de selectores de audio, elige Añadir grupo de selectores de audio.
 - b. En Nombre del grupo, escribe un nombre descriptivo, como **Dolby Atmos Audio Group**.
 - c. En Seleccionar selectores de audio, elige cada selector de audio que creó anteriormente en este procedimiento. Elégelos en orden, comenzando por Selector de audio 1.
6. Configura los grupos de salidas, las salidas y los selectores de salida de vídeo tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#). Elige los contenedores compatibles tal y como se indica en [Requisitos para la codificación Dolby Atmos](#).
7. Crea selectores de salida de audio tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#).

Configúralos de la siguiente manera:

- a. En el panel Tarea de la izquierda, elige una salida que incluya audio.
- b. En la sección Ajustes de codificación, elige Audio 1.
- c. Para el Códec de audio, elige Dolby Digital Plus JOC (Atmos).

Para Fuente de audio, elige el grupo de selectores de audio que creó anteriormente en este procedimiento (por ejemplo, Dolby Atmos Audio Group (Grupo de audio Dolby Atmos)).

- d. Para los ajustes de codificación de audio, elige valores que sean adecuados para su flujo de tarea. Para obtener más información, consulta la documentación de Dolby para la biblioteca de codificación Dolby Digital Plus Atmos.

 Note

AWS Elemental MediaConvert realiza automáticamente la normalización del audio en las salidas Dolby Digital Plus Atmos. Por lo tanto, no hay ninguna opción Dialnorm en los ajustes configuración de codificación de audio.

Para configurar un tarea Dolby Atmos con entrada de audio como un único archivo con 16 pistas

1. [Abra la MediaConvert consola en /mediaconvert. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/mediaconvert)
2. Selecciona Crear tarea .
3. Configura el vídeo de entrada tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
4. Configura los selectores de audio de entrada de la siguiente manera:
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, elige Entrada.
 - b. A la derecha, en la sección Selectores de audio, en Selector de audio 1, elige Archivo externo.
 - c. En Archivo externo, proporciona la ruta y el nombre del archivo .wav.
 - d. En Tipo de selector, elige Pista.
 - e. En Pistas, muestra sus 16 pistas PCM mono en una lista separada por comas. Especificálas en el orden siguiente: L, R, C, LFE, Ls, Lrs, Rrs, Lw, Rw, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr.
 - Si las pistas de su archivo de audio de entrada ya están en ese orden, enuméralas de esa forma: **1, 2, 3, ... 16**.
 - Si las pistas de su archivo de audio de entrada están en un orden diferente, enuméralas de acuerdo con el orden especificado. Por ejemplo, si el canal L está en la pista 3, muestra primero **3**.
5. Configura los grupos de salidas, las salidas y los selectores de salida de vídeo tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#). Elige los contenedores compatibles tal y como se indica en [Requisitos para la codificación Dolby Atmos](#).
6. Crea selectores de salida de audio tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#).

Configúralos de la siguiente manera:

- a. En el panel Tarea de la izquierda, elige una salida que incluya audio.
- b. En la sección Ajustes de codificación, elige Audio 1.
- c. Para el Códec de audio, elige Dolby Digital Plus JOC (Atmos).

En Fuente de audio, mantén el valor predeterminado de Selector de audio 1.

- d. Para los ajustes de codificación de audio, elige valores que sean adecuados para su flujo de tarea. Para obtener más información, consulta la documentación de Dolby para la biblioteca de codificación Dolby Digital Plus Atmos.

 Note

AWS Elemental MediaConvert realiza automáticamente la normalización del audio en las salidas Dolby Digital Plus Atmos. Por lo tanto, no hay ninguna opción Dialnorm en los ajustes configuración de codificación de audio.

Requisitos para la codificación Dolby Atmos

Tenga en cuenta las siguientes restricciones a la hora de MediaConvert implementar la codificación Dolby Atmos:

- Input Channel Immersive (CBI): MediaConvert admite contenido inmersivo basado en canales (CBI).
- Archivo maestro Dolby Atmos (DAMF) de entrada: MediaConvert admite el archivo maestro Dolby Atmos (DAMF). Se trata de una colección de 3 archivos con las extensiones .atmos, .atmos.metadata y .atmos.audio
- Entrada de flujo de bits de audio inmersivo (IAB): MediaConvert admite el flujo bidireccional de audio inmersivo (IAB).
- Formato WAV de emisión de modelos de definición de audio de entrada (ADM BWF): compatible con ADM BWF. MediaConvert Se trata de un archivo WAV de emisión único que contiene datos de encabezado con la información .atmos y .atmos.metadata.
- Códec de salida: puede crear salidas de audio Dolby Atmos codificadas únicamente con el códec Dolby Digital Plus (). EAC3

- Contenedores de salida: para la salida de archivos, puede crear audio Dolby Atmos únicamente en uno de los contenedores de vídeo compatibles con Dolby Digital Plus: MPEG-4, MPEG-2 Transport Stream o. QuickTime
- Paquetes de salida: para las salidas de velocidad de bits adaptativa (ABR), puede crear audio Dolby Atmos en cualquiera de los tipos de grupos de MediaConvert salida: CMAF, Apple HLS, DASH ISO o Microsoft Smooth Streaming.

Configuración de la transferencia de Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert puede crear salidas Dolby Digital Plus con Atmos codificando audio en canales mono PCM 9.1.6, 7.1.4 o 5.1.4, o pasando por contenido Dolby Digital Plus con Atmos ya codificado.

Configura tu tarea para transmitir el contenido de Dolby Digital Plus con Atmos de la misma manera que lo hace con el contenido de Dolby Digital y Dolby Digital Plus.

Para configurar un tarea de Dolby Atmos, transfiriendo directamente contenido de audio final

1. MediaConvert <https://console.aws.amazon.comAbre> la consola en /mediaconvert.
2. Selecciona Crear tarea .
3. Configura el audio y el vídeo de entrada tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
4. Configura los grupos de salidas, las salidas y los selectores de salida de vídeo tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#). Elige los contenedores compatibles tal y como se indica en [Formatos de salida compatibles](#).
5. Crea selectores de salida de audio tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#).

Configúralos de la siguiente manera:

- a. En el panel Tarea de la izquierda, elige una salida que incluya audio.
- b. En la sección Ajustes de codificación, elige Audio 1.
- c. Para el Códec de audio, seleccione Transferencia directa.

Restricciones de características para la transferencia directa de Dolby Atmos

Tenga en cuenta las siguientes restricciones a la hora de AWS Elemental MediaConvert implementar la transferencia de Dolby Atmos:

- **Códec de salida:** puede crear salidas de audio Dolby Atmos codificadas únicamente con el códec Dolby Digital Plus (). EAC3
- **Contenedores de salida:** para la salida de archivos, puede crear audio Dolby Atmos solo en uno de los contenedores de vídeo compatibles con Dolby Digital Plus: MPEG-4, MPEG-2 Transport Stream o. QuickTime

Creación de salidas Dolby Vision con AWS Elemental MediaConvert

Dolby Vision el vídeo utiliza una paleta de colores y un rango de contraste ampliados con metadatos dinámicos por cuadro. Con AWS Elemental MediaConvert, puede crear el perfil 5 o el perfil 8.1 Dolby Vision salidas de fuentes compatibles.

Temas

- [Configuración de Dolby Vision](#)
- [Dolby Vision requisitos de compatibilidad con el formato de entrada y configuración de tareas](#)

Configuración de Dolby Vision

Siga los siguientes pasos para configurar un Dolby Vision trabajo. Para obtener más información acerca de los tareas, consulta [the section called “Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea”](#).

1. Para el archivo o los archivos de entrada, elige una de las siguientes opciones:
 - MXF archivo, con marcos intercalados Dolby Vision metadatos o un archivo XML.
 - IMF paquete (IMP) con marco intercalado Dolby Vision metadatos o un archivo XML. Además, especifique un composition playlist (CPL) archivo para su entrada. Si las recetas CPL proviene de un archivo incompleto IMP, elija Suplementario IMPs para especificar la ubicación de su suplemento IMP.
 - Apple ProRes QuickTime MOV, con un Dolby Vision archivo XML de metadatos de estudio.

- Cualquier entrada con un HDR10 espacio de color.
 - Cualquier entrada con un SDR espacio de color.
2. Para cada salida con la que desee procesar Dolby Vision, realice una de las siguientes opciones:
 1. Asegúrate de que la configuración de salida cumple las limitaciones que se indican en [Requisitos](#).
 2. Habilita el preprocesador Dolby Vision.
 3. Especifica un Perfil Dolby Vision de una de las siguientes opciones:
 - Perfil 5: Incluye marcos intercalados Dolby Vision metadatos en la salida.
 - Perfil 8.1: incluye ambos marcos intercalados Dolby Vision metadatos y HDR10 metadatos en la salida.
 3. Elige una cola bajo demanda. (La cola predeterminada es bajo demanda).

Dolby Vision requisitos de compatibilidad con el formato de entrada y configuración de tareas

En las tablas de esta sección se describe Dolby Vision soporte de formatos de entrada y requisitos de configuración de tareas para su implementación con AWS Elemental MediaConvert.

En la siguiente tabla se describen los requisitos de formato de entrada para Dolby Vision Salidas Profile 5 o Profile 8.1.

Entradas compatibles con Dolby Vision metadatos	Entradas compatibles sin Dolby Vision metadatos	Salida compatible Dolby Vision profile
IMF, MXF	0 HDR1	Perfil 5
• Códec de vídeo: JPEG 2000 • Input Dolby Vision metadatos: archivo XML o intercalado por marcos	• Códec de vídeo: cualquier capaz de transportar HDR10 SDR	Perfil 8.1
	•	

Entradas compatibles con Dolby Vision metadatos	Entradas compatibles sin Dolby Vision metadatos	Salida compatible Dolby Vision profile
QuickTime (.mov) - Códec de vídeo: Apple ProRes - Input Dolby Vision metadatos: archivo XML	Códec de vídeo: cualquier capaz de transportar SDR	

En la siguiente tabla se describen las limitaciones de las funciones y los requisitos de trabajo para Dolby Vision salidas.

Característica	Requisito de configuración de tareas
Número máximo de vídeos o clips de entrada (para salidas de perfil 8.1)	Uno por tarea
Velocidad de fotogramas de entrada	Todas las entradas deben tener la misma velocidad de fotogramas. No se admite la conversión de velocidad de fotogramas.
Insertador de imágenes de entrada	Compatible (El brillo de la imagen variará según el contenido del vídeo).
Velocidad de fotogramas de salida	Siga la fuente
Insertador de imágenes de salida	Deshabilitada
Códec de vídeo de salida	HEVC (H.265)
Metadatos de color de salida	Inserte
Resolución (an x al) de vídeo de salida	Ancho máximo: 4096

Característica	Requisito de configuración de tareas
	Altura máxima: 4096
Perfil del códec de vídeo de salida	Main10/Main o Main10/High
Tipo de destino de los subtítulos	No se admiten subtítulos forzados.
Respuesta a AFD	Ninguna
Preprocesador corrector de color	Deshabilitada
Preprocesador con código de tiempo forzado	Deshabilitada
Preprocesador reductor de ruido	Deshabilitada
Insertador de imágenes en movimiento	Deshabilitada
Tipo de cola	Cola bajo demanda

Protección de los activos multimedia con cifrado y DRM mediante AWS Elemental MediaConvert

Utiliza el cifrado para proteger tu contenido del acceso no autorizado. Puede utilizar cualquier combinación de estas opciones de cifrado con AWS Elemental MediaConvert:

- Cifrado de servidor: mantenga la seguridad de los archivos de salida en los buckets de Amazon S3 en los que realiza operaciones de AWS Elemental MediaConvert lectura y escritura.
- Administración de derechos digitales (DRM): asegúrese de que, una vez que distribuye el contenido, solo pueden verlo los espectadores autorizados.

Temas

- [Implementación del cifrado de servidor](#)
- [Cifrado de contenido y DRM en AWS Elemental MediaConvert](#)

Implementación del cifrado de servidor

El cifrado de servidor con Amazon S3 es una de las tres opciones de cifrado con las que puede utilizar. AWS Elemental MediaConvert

Puedes proteger tus archivos de entrada y salida en reposo mediante el cifrado de servidor con Amazon S3:

- Para proteger tus archivos de entrada, configura el cifrado de servidor como lo haría para cualquier objeto en un bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulta [Protección de los datos con el cifrado de servidor](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Para proteger los archivos de salida, especifica en tu AWS Elemental MediaConvert tarea que Amazon S3 debes cifrar los archivos de salida a medida que los MediaConvert carga. De forma predeterminada, los archivos de salida no están cifrados. El resto de este tema proporciona más información acerca de cómo configurar tu tarea para cifrar los archivos de salida.

Al configurar una salida de AWS Elemental MediaConvert tarea para el cifrado de servidor, Amazon S3 lo cifra con una clave de datos. Como medida de seguridad adicional, la propia clave de datos se cifra con una clave maestra.

Puede elegir si Amazon S3 cifra la clave de datos mediante la clave administrada por Amazon S3 predeterminada o mediante una clave KMS administrada por AWS Key Management Service (AWS KMS). Es más sencillo configurar el uso de la clave maestra de Amazon S3 predeterminada. Si prefiere tener más control sobre su clave maestra, utilice una AWS KMS clave. Para más información acerca de los distintos tipos de claves KMS administradas con AWS KMS, consulta [¿Qué es AWS Key Management Service?](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Si decide utilizar una AWS KMS clave, puedes especificar una clave administrada por el cliente en su AWS cuenta de. De lo contrario, AWS KMS utiliza la clave AWS administrada por para Amazon S3, que tiene el aliasaws/s3.

Para configurar las salidas del tarea para el cifrado de servidor

1. Abra la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Seleccione Crear tarea.
3. Configure la entrada, los grupos de salidas y las salidas para video y audio, tal como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#).
4. Para cada grupo de salida que tenga salidas que quieres cifrar, configura el cifrado de servidor:

- a. En el panel de Trabajo de la izquierda, elige el grupo de salidas.
- b. En la sección de configuración de grupos de la derecha, seleccione Cifrado de servidor. Si utiliza la API o un SDK, encontrará esta configuración en el archivo JSON de tu tarea. El nombre de la configuración es `S3EncryptionSettings`.
- c. Para la administración de clave cifrada, elige el AWS servicio de que protege su clave de datos. Si utiliza la API o un SDK, encontrará esta configuración en el archivo JSON de tu tarea. El nombre de la configuración es `S3ServerSideEncryptionType`.

Si eliges Amazon S3, Amazon S3 cifra la clave de datos con una clave administrada por el cliente que Amazon S3 almacena de forma segura. Si eliges AWS KMS, Amazon S3 cifra la clave de datos con una clave KMS que AWS Key Management Service (AWS KMS) almacena y administra.

- d. Si seleccionaste AWS KMS en el paso anterior, tienes la opción de especificar el ARN de uno de [¿Qué es AWS Key Management Service?](#). Si lo haces, AWS KMS utilizará esa clave KMS para cifrar la clave de datos que Amazon S3 utiliza para cifrar tus archivos multimedia.

Si no especificas una clave para AWS KMS, Amazon S3 utiliza la [clave administrada por AWS](#) en su cuenta de AWS que se utiliza exclusivamente para Amazon S3.

- e. Si optó AWS KMS por la administración de claves de cifrado, concede `kms:Encrypt` `kms:GenerateDataKey` permisos para su función AWS Elemental MediaConvert AWS Identity and Access Management (de IAM). Esto MediaConvert permite cifrar los archivos de salida. Si también quieres poder utilizar estas salidas como entradas a otro MediaConvert tarea, concede también `kms:Decrypt` permisos. Para obtener más información, consulta estos temas:
- Para más información acerca de cómo configurar un rol de IAM AWS Elemental MediaConvert para asumirlo, consulta [Configuración de permisos de IAM](#) en el capítulo de introducción de esta guía.
 - Para más información sobre cómo conceder permisos de IAM mediante una política insertada, consulta el procedimiento Para integrar una política insertada de un usuario o un rol en [Añadir permisos de identidad de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
 - Para ver ejemplos de políticas de IAM que conceden AWS KMS permisos de, lo que incluye descifrar contenido cifrado, consulte [Ejemplos de políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del AWS Key Management Service desarrollador de.

5. Ejecuta tu AWS Elemental MediaConvert tarea como de costumbre. Si eliges AWS KMS para Administración de clave cifrada, recuerde conceder permisos de kms:Decrypt a todos los usuarios o roles que quieres que tengan acceso a las salidas.

Cifrado de contenido y DRM en AWS Elemental MediaConvert

Protege tu contenido del uso no autorizado mediante el cifrado. Los sistemas de administración de derechos digitales (DRM) proporcionan claves AWS Elemental MediaConvert para cifrar contenido y proporcionan licencias a los reproductores compatibles para descifrarlo.

Las siguientes secciones proporcionan orientación sobre cómo elegir e implementar el cifrado de contenido mediante SPEKE para MediaConvert.

Temas

- [Soporte para contenedores y sistemas DRM con SPEKE](#)
- [Implementación de SPEKE](#)
- [Parámetros de cifrado de SPEKE](#)
- [Ajustes preestablecidos de la v2.0 de SPEKE](#)
- [Uso de claves de contenido cifradas con DRM](#)
- [Resolución de problemas de cifrado DRM](#)
- [Requisitos](#)

Soporte para contenedores y sistemas DRM con SPEKE

MediaConvert compatible con la [versión 1.0 de SPEKE y la versión 2.0 de SPEKE](#). Para obtener más información, consulte la [Guía para socios y clientes de SPEKE](#).

Contenedores y sistemas DRM compatibles con la v1.0 de SPEKE

En la tabla siguiente, se presentan los diferentes contenedores y sistemas de administración de derechos digitales (DRM) compatibles con la versión 1.0 de SPEKE.

Soporte DRM de la v1.0 de SPEKE

Tipo de grupo de salida	Apple Fairplay	Google Widevine	Microsoft PlayReady

DASH	No compatible	Soportado	Compatible
Apple HLS	Compatible	No admitido	No admitido
Microsoft Smooth	No admitido	No admitido	Compatible
CMAF DASH y CMAF HLS	Soportado	Soportado	Compatible

Contenedores y sistemas DRM compatibles con la v2.0 de SPEKE

En la tabla siguiente, se presentan los diferentes contenedores y sistemas de administración de derechos digitales (DRM) compatibles con la versión 2.0 de SPEKE.

Soporte DRM de la v2.0 de SPEKE

Tipo de grupo de salida	Apple Fairplay	Google Widevine	Microsoft PlayReady
DASH	No compatible	Soportado	Compatible
Apple HLS	Compatible (Sample-AES)	Soportado	Compatible
Microsoft Smooth	No admitido	No admitido	No admitido
CMAF DASH y CMAF HLS	Compatible (CBCS)	Compatible (CBCS y CENC)	Compatible (CBCS y CENC)

Sistema DRM admitido IDs

La siguiente tabla muestra los distintos [sistemas IDs](#) DRM MediaConvert con.

Sistema IDs : matriz de soporte para el sistema DRM	Apple FairPlay	Google Widevine	Microsoft PlayReady

ID del sistema	94ce86fb-07ff-4f43- adb8-93d2fa968ca2	edef8ba9-79d6-4ace- a3c8-27dcd51d21ed	9a04f079-9840-4286- ab92-e65be0885f95

Implementación de SPEKE

El proveedor de sistemas de administración de derechos digitales (DRM) puede ayudarle a establecer la configuración para que pueda utilizar el cifrado de DRM en MediaConvert. Por lo general, el proveedor le proporciona una puerta de enlace de SPEKE para que la implemente Cuenta de AWS en su en la misma Región de AWS donde MediaConvert se ejecuta.

Si debe crear su propia API Gateway para conectarse MediaConvert a su servicio de claves, puede usar el [servidor de referencia de SPEKE](#) disponible en GitHub como punto de partida.

Parámetros de cifrado de SPEKE

Al solicitar el cifrado, proporciona parámetros de entrada que permitan al servicio localizar el servidor de claves de su proveedor de soluciones DRM, autenticarse como usuario y solicitar las claves de cifrado adecuadas. Algunas opciones solo están disponibles para determinados grupos de salida.

Introduce los parámetros de cifrado SPEKE tal y como se indica a continuación:

- En el campo ID de recurso, ingresa un identificador para el contenido. El servicio lo envía al servidor de claves para identificar el punto de conexión actual. El grado de exclusividad depende de la precisión que quieras que tengan los controles de acceso. El servicio no permite utilizar el mismo identificador en dos procesos de cifrado simultáneos. El identificador del recurso también se conoce como identificador de contenido.

El siguiente ejemplo muestra un ID de recurso.

```
MovieNight20171126093045
```

- En ID de sistema, escribe identificadores únicos para el protocolo de streaming y el sistema DRM. El número de sistemas IDs que puedes especificar varía en función del tipo de grupo de salida:
 - CMAF: para el sistema IDs indicado en DASH, especifica al menos uno y hasta tres. IDs En ID de sistema indicados en HLS, especifica un ID.
 - DASH: para el ID de sistema, especifica al menos uno y hasta dos ID IDs.
 - Apple HLS: para el ID de sistema, especifica un ID.

Si proporcionas varios ID del sistema en el mismo campo, introdúzcalos en líneas separadas y no los separes mediante comas ni ningún otro signo de puntuación.

Para ver una lista de los sistemas más comunes IDs, consulte Sistema [DASH-IF](#). IDs Si no conoce los suyos IDs, pregunte a su proveedor de soluciones DRM.

- En URL, ingresa la URL del proxy de API Gateway que se configuró para la comunicación con el servidor de claves. El proxy de API Gateway debe residir en la Región de AWS misma que MediaConvert.

En el siguiente ejemplo, se muestra una URL.

```
https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection
```

- (Opcional) Para el ARN del certificado, ingresa un ARN de certificado RSA 2048 para usarlo en el cifrado de claves de contenido. Utiliza esta opción únicamente si su proveedor de claves DRM es compatible con el cifrado de claves de contenido. Si la utilizas y su proveedor de claves no es compatible con ella, la solicitud producirá un error.

Para ingresar un ARN de certificado aquí, debes haber importado previamente el certificado correspondiente a AWS Certificate Manager, haber ingresado el ARN del certificado de ACM en el panel MediaConvert Certificados y haberlo asociado a. MediaConvert Para obtener más información, consulte [the section called “Uso de claves de contenido cifradas con DRM”](#).

En el ejemplo siguiente, se muestra un ARN de certificado:

```
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/97b4deb6-8983-4e39-918e-ef1378924e1e
```

Cifrado de contenido con la v1.0 de SPEKE mediante la consola: MediaConvert

1. Configura la tarea de transcodificación como de costumbre. Para obtener más información, consulta [the section called “Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea”](#).
2. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, elige un grupo de salidas para el que quieras habilitar el cifrado.
3. Activa el cifrado DRM.
4. Para los grupos de salidas CMAF y Apple HLS elige el método de cifrado. Asegúrate de que el método de cifrado elegido funciona con el sistema DRM que quiere utilizar.

Para los grupos de salidas DASH ISO y MS Smooth no se especifica el método de cifrado. MediaConvert siempre utiliza el cifrado AES-CTR (AES-128) con estos grupos de salida.

5. En los grupos de salidas CMAF y Apple HLS, elige el origen de la clave de cifrado de contenido. En Tipo de proveedor de claves, seleccione SPEKE para realizar el cifrado con una clave facilitada por su proveedor de soluciones DRM o elige Clave estática para especificar su propia clave.

Para los grupos de salidas DASH ISO y MS Smooth no se especifica el origen de la clave de cifrado de contenido. Con estos grupos de salida, MediaConvert realiza el cifrado DRM únicamente con un proveedor de claves compatible con SPEKE.

- Para SPEKE, rellene los campos de parámetro de cifrado.
- Para Clave estática, consulte [the section called “Parámetros de cifrado de clave estática”](#).

Opciones de configuración adicionales para Apple HLS y CMAF

- (Opcional) Para el Vector de inicialización constante ingresa un valor hexadecimal de 128 bits y 16 bytes representado por una cadena de 32 caracteres, que se utiliza con la clave para cifrar contenido.

Parámetros de cifrado de clave estática

Las siguientes opciones son para el cifrado de clave estática:

- Valor de clave estática: una cadena válida para cifrar contenido.
- URL: la URL que se incluirá en el manifiesto para que los dispositivos reproductores puedan descifrar el contenido.

Ajustes preestablecidos de la v2.0 de SPEKE

La versión 2.0 de SPEKE admite el uso de claves de cifrado múltiples y diferentes para pistas de audio y video. MediaConvert utiliza ajustes preestablecidos para configurar el cifrado. La MediaConvert API define estos ajustes preestablecidos. Los ajustes preestablecidos asignan las claves de cifrado a pistas de audio o video específicas en función del número de canales de las pistas de audio y de la resolución de video de las pistas de video. MediaConvert utiliza combinaciones específicas de ajustes preestablecidos de cifrado de audio y vídeo para admitir tres situaciones de cifrado diferentes:

- [Situación 1: pistas cifradas y no cifradas](#)
- [Situación 2: clave de cifrado única para todas las pistas de audio y video](#)
- [Situación 3: clave de cifrado múltiple para las pistas de audio y video](#)

Situación 1: pistas cifradas y no cifradas

Puedes optar por no cifrar las pistas de audio o video seleccionando el ajuste preestablecido SIN CIFRAR en los menús Ajustes preestablecidos de cifrado de video o Ajustes preestablecidos cifrado de audio. No puedes seleccionar SIN CIFRAR para los ajustes preestablecidos de audio y video ya que, si lo haces, no tiene intención de cifrar ninguna de las pistas. Además, no puedes combinar los ajustes preestablecidos SIN CIFRAR y COMPARTIDO para audio y video, ya que COMPARTIDO es un ajuste preestablecido especial. Para obtener más información, consulta [Situación 2: clave de cifrado única para todas las pistas de audio y video](#).

La siguiente lista describe las combinaciones válidas de ajustes preestablecidos SIN CIFRAR:

- SIN CIFRAR para pistas de audio y cualquier ajuste preestablecido de video con un nombre que comience por PRESET_VIDEO_
- SIN CIFRAR para pistas de video y cualquier ajuste preestablecido de audio con un nombre que comience por PRESET_AUDIO_

Situación 2: clave de cifrado única para todas las pistas de audio y video

El ajuste preestablecido COMPARTIDO de la versión 2.0 de SPEKE utiliza una clave de cifrado única para todas las pistas de audio y video, como en la versión 1.0 de SPEKE. Si selecciona el ajuste preestablecido COMPARTIDO, selecciónelo para el cifrado de audio y video.

Situación 3: clave de cifrado múltiple para las pistas de audio y video

Cuando utiliza un ajuste preestablecido con un nombre que comienza por PRESET_AUDIO_, MediaConvert cifra las pistas de audio y vídeo con el número de claves de cifrado que defina el ajuste preestablecido específico. PRESET_VIDEO_ Las siguientes tablas muestran cuántas MediaConvert solicitudes de claves realiza el servidor de claves y cómo esas claves se asignan a las pistas. Si ninguna pista coincide con los criterios de una clave en particular, MediaConvert no utiliza esa clave para cifrar ninguna pista.

MediaConvert cifra únicamente las pistas de trickplay en iframe con la clave correspondiente a su resolución.

En la siguiente tabla, el valor del Nombre de la clave es el valor del ContentKeyUsageRule@IntendedTrackType atributo que se MediaConvert utiliza en el documento CPIX. Se envía al servidor de SPEKE para obtener una clave de contenido específica.

Ajustes preestablecidos de cifrado de video

Nombre preestablecido	Número de claves	Nombre de la clave	Resolución mínima	Resolución máxima
PRESET_VIDEO_1	1	VIDEO	Sin resolución mínima ni máxima. MediaConvert cifra todas las pistas con la misma clave.	
PRESET_VIDEO_2	2	SD	Sin mínimo	<=1024 x 576
		HD	>1024 x 576	Sin máximo
PRESET_VIDEO_3	3	SD	Sin mínimo	<=1024 x 576
		HD	>1024 x 576	<=1920 x 1080
		UHD	>1920 x 1080	Sin máximo
PRESET_VIDEO_4	4	SD	Sin mínimo	<=1024 x 576
		HD	>1024 x 576	<=1920 x 1080
		UHD1	>1920 x 1080	<=4096 x 2160
		UHD2	>4096 x 2160	Sin máximo
PRESET_VIDEO_5	5	SD	Sin mínimo	<=1024 x 576
		HD1	>1024 x 576	<=1280 x 720
		HD2	>1280 x 720	<=1920 x 1080
		UHD1	>1920 x 1080	<=4096 x 2160
		UHD2	>4096 x 2160	Sin máximo

Nombre preestablecido	Número de claves	Nombre de la clave	Resolución mínima	Resolución máxima
PRESET_VI DEO_6	4	SD	Sin mínimo	<=1024 x 576
		HD1	>1024 x 576	<=1280 x 720
		HD2	>1280 x 720	<=1920 x 1080
		UHD	>1920 x 1080	Sin máximo
PRESET_VI DEO_7	3	SD+ HD1	Sin mínimo	<=1280 x 720
		HD2	>1280 x 720	<=1920 x 1080
		UHD	>1920 x 1080	Sin máximo
PRESET_VI DEO_8	4	SD+ HD1	Sin mínimo	<=1280 x 720
		HD2	>1280 x 720	<=1920 x 1080
		UHD1	>1920 x 1080	<=4096 x 2160
		UHD2	>4096 x 2160	Sin máximo
COMPARTIDO	1	ALL	Sin resolución mínima ni máxima. MediaConvert cifra todas las pistas de vídeo y audio con la misma clave.	
SIN CIFRAR	0	N/D	MediaConvert no cifra ninguna pista de video.	

En la siguiente tabla, el valor del Nombre de la clave es el valor del ContentKeyUsageRule@IntendedTrackType atributo que se MediaConvert utiliza en el documento CPIX. Se envía al servidor de SPEKE para obtener una clave de contenido específica.

Ajustes preestablecidos de cifrado de audio

Nombre preestablecido	Número de claves	Nombre de la clave	Número mínimo de canales	Número máximo de canales
PRESET_AUDIO_1	1	AUDIO	Sin número de canales mínimo ni máximo. MediaConvert cifra todas las pistas de vídeo y audio con la misma clave.	
PRESET_AUDIO_2	2	AUDIO_ESTÉREO	Sin mínimo	2
		AUDIO_MULTICANAL	>2	Sin máximo
PRESET_AUDIO_3	3	AUDIO_ESTÉREO	Sin mínimo	2
		AUDIO_MULTICANAL_3_6	>2	<=6
		AUDIO_MULTICANAL_7	>6	Sin máximo
COMPARTIDO	1	ALL	Sin número de canales mínimo ni máximo. MediaConvert cifra todas las pistas de vídeo y audio con la misma clave.	
SIN CIFRAR	0	N/D	MediaConvert no cifra ninguna pista de audio.	

Ahora sabe cómo MediaConvert admite los ajustes preestablecidos de la versión 2.0 de SPEKE para pistas cifradas y sin cifrar. Con estos ajustes preestablecidos, puedes utilizar una clave de cifrado única para todas las pistas de audio y vídeo, y múltiples claves de cifrado para las pistas de audio y vídeo.

Uso de claves de contenido cifradas con DRM

Para que la solución de cifrado de DRM sea más segura, utiliza claves de contenido cifradas además del contenido cifrado. Para utilizar claves de contenido cifradas, debes importar certificados adecuados a AWS Certificate Manager (ACM) y, a continuación, prepararlos para su uso con AWS Elemental MediaConvert. Para obtener información sobre ACM, consulta la [Guía del usuario de AWS Certificate Manager](#).

Corre AWS Certificate Manager en la misma región en la que corre AWS Elemental MediaConvert.

Si quieres preparar un certificado para el cifrado de claves de contenido DRM

1. Obtén un certificado firmado con 2048 RSA, SHA-512.
2. Abra la consola ACM en <https://console.aws.amazon.com/acm/>.
3. Importe el certificado a ACM siguiendo las instrucciones en [Importar certificados a AWS Certificate Manager](#). Anote el ARN del certificado resultante, ya que lo necesitará más adelante.

Para poder utilizarlo en el cifrado de DRM, el certificado debes tener el estado Emitido en ACM.

4. Abra la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>
5. En el panel de navegación, en Certificados, ingresa su ARN del certificado y, a continuación, elige Asociar certificado.

Para encontrar certificados que están asociados con AWS Elemental MediaConvert

En la consola de ACM, enumera y muestra sus certificados para encontrar los que tiene asociados MediaConvert. En la sección Detalles de la descripción del certificado, puedes ver la MediaConvert asociación y recuperar el ARN del certificado. Para más información, consulta [Mostrar certificados administrados por ACM](#) y [Descripción de los certificados de ACM](#).

Para usar un certificado en AWS Elemental MediaConvert

Cuando utiliza el cifrado de DRM, proporciona uno de los certificados asociados ARNs en los parámetros de cifrado SPEKE. De este modo, se habilita el cifrado de claves de contenido. Puedes utilizar el mismo ARN de certificado con diferentes tareas. Para obtener más información, consulta [the section called “Soporte para contenedores y sistemas DRM con SPEKE”](#).

Para renovar un certificado

Para renovar un certificado al que se haya asociado AWS Elemental MediaConvert, vuelve a importarlo en AWS Certificate Manager. El certificado se renueva sin que se interrumpa su uso en MediaConvert.

Para eliminar un certificado

Para eliminar un certificado de AWS Certificate Manager, primero debes desasociarlo de todos los demás servicios. Para disociar un certificado de AWS Elemental MediaConvert, copie el ARN del certificado de ACM, vaya al panel MediaConvert Certificados, ingresa el ARN del certificado y luego elige Disociar certificado.

Resolución de problemas de cifrado DRM

Si el servidor de claves del sistema DRM no está disponible cuando AWS Elemental MediaConvert solicita las claves, la consola muestra el siguiente mensaje: Servidor de claves no disponible.

El cifrado de clave de contenido agrega otra capa de complejidad a sus tareas. Si tienes problemas en una tarea que tiene habilitado el cifrado de clave de contenido, elimina el ARN del certificado de su configuración de tarea y solucione el problema del tarea mediante la entrega de claves sin cifrado. Una vez que esto funcione, vuelve a introducir el ARN del certificado y, a continuación, vuelve a intentar el tarea.

Si se pone en contacto con el [Centro de AWS Support](#) para solucionar el problema, tenga disponible la siguiente información:

- La región en la que se ejecutaba el tarea
- ID de tarea
- ID de cuenta
- El nombre del proveedor de soluciones de DRM
- Cualquier otra información sobre el problema que tenga que puedan contribuir a la resolución de problemas

Requisitos

Cuando implementa el cifrado de contenido para MediaConvert, consulte las siguientes limitaciones y requisitos:

- Utilice la API de AWS Secure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) para facilitar la integración con un proveedor de sistemas de administración de derechos digitales (DRM).

Para obtener información sobre SPEKE, consulta [¿Qué es Secure Packager and Encoder Key Exchange?](#)

- Su proveedor de DRM debe ser compatible con SPEKE. Para obtener una lista de proveedores de DRM compatible con SPEKE, consulte el tema [Conectar con un proveedor de plataformas de DRM](#) en la Guía del usuario de MediaConvert. El proveedor de soluciones de DRM puede ayudarle a establecer el uso de cifrado de DRM en MediaConvert

Trabajo con la conversión de velocidad de fotogramas

La velocidad de fotogramas de un recurso de vídeo representa la rapidez con la que los dispositivos reproductores de vídeo reproducen los fotogramas de un vídeo, en fotogramas por segundo (fps). Por ejemplo, las películas tienen una velocidad de fotogramas de 24 fps, las emisiones de televisión NTSC son de 29,97/59,94 fps y las emisiones de televisión PAL son de 50/25 fps. Si mantiene la configuración MediaConvert predeterminada en su trabajo, el vídeo de salida tendrá la misma velocidad de fotogramas que el vídeo de entrada.

Algunos vídeos tienen una velocidad de fotogramas que varía a lo largo de la duración del vídeo. Por ejemplo, algunas cámaras generan automáticamente un vídeo que utiliza más fotogramas para las secuencias de alta acción y menos fotogramas para las secuencias con menos movimiento. MediaConvert admite entradas de velocidad de fotogramas variable (VFR), pero solo crea salidas de velocidad de fotogramas constante (CFR). Para obtener más información, consulte [Entradas de velocidad de fotogramas variable](#).

Temas

- [Configuración para la conversión de velocidad de fotogramas](#)
- [Conversión de la velocidad de fotogramas del vídeo](#)
- [Uso de entradas de velocidad de fotogramas variable en AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Trabajar con tipos de escaneo progresivo y entrelazado en AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Trabajando con telecine en AWS Elemental MediaConvert](#)

Configuración para la conversión de velocidad de fotogramas

Para crear salidas que tengan una velocidad de fotogramas diferente a la de entrada, usa estos MediaConvert ajustes:

Velocidad de fotogramas (framerateControl, framerateNumerator, framerateDenominator)

Para la conversión de la velocidad de fotogramas, especifique una velocidad de fotogramas en la configuración de codificación de salida que sea diferente de la velocidad de fotogramas del vídeo de entrada. MediaConvert creará entonces una salida con la velocidad de fotogramas que especifiques, en lugar de la velocidad de fotogramas del vídeo de entrada.

Especificar la velocidad de fotogramas de salida directamente en la especificación de trabajo de JSON puede resultar más complejo que hacerlo en la MediaConvert consola. Para obtener más información, consulta el procedimiento de uso de la API, la CLI y el SDK en el tema [Configuración de la conversión de velocidad de fotogramas](#).

Algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas (framerateConversionAlgorithm)

Elige cómo quieres MediaConvert aumentar o disminuir la velocidad de fotogramas. La mejor opción para este ajuste depende del contenido de su vídeo.

Cuando utilizas Drop Duplicate, MediaConvert copia o elimina los fotogramas, pero no los altera. Esto preserva la calidad de imagen de cada fotograma individual, pero puedes provocar tartamudez en algunas conversiones. Para conversiones numéricamente sencillas, como 60 fps a 30 fps, Drop duplicate suele ser la mejor opción.

Cuando utilizas Interpoliar, MediaConvert combina los fotogramas para evitar tener que repetirlos o eliminarlos. Esto da como resultado un movimiento suave, pero puedes introducir artefactos de vídeo no deseados. En el caso de conversiones numéricamente complejas, es probable que Interpolate ofrezca mejores resultados que Drop duplicate.

Cuando lo usas FrameFormer, MediaConvert usa la InSync FrameFormer biblioteca. La conversión utiliza una interpolación con compensación de movimiento basada en el contenido del vídeo de entrada. FrameFormer realiza varias técnicas de conversión de la velocidad de fotogramas de forma scene-by-scene individual y puede utilizar distintas técnicas en distintas regiones de cada fotograma. FrameFormer realiza la conversión basándose en la detección automática de la cadencia subyacente del vídeo fuente, en lugar de basarse en la velocidad de fotogramas indicada en los metadatos del archivo.

Limitaciones de características:

- Se puede utilizar únicamente FrameFormer con entradas que tengan resoluciones de hasta 4K. MediaConvert no admite la FrameFormer conversión con entradas de 8K.

- FrameFormer Solo puede usarlo con trabajos que pasen por una cola bajo demanda. No puedes usar colas reservadas con. FrameFormer

Su uso FrameFormer aumenta el tiempo de transcodificación y supone un coste adicional significativo. Para obtener más información, consulte la [página de precios de MediaConvert](#).

En función de la conversión, también puedes usar estos ajustes:

PAL lento (slowPal)

Al convertir la velocidad de fotogramas de 23,976 o 24 fotogramas por segundo (fps) a 25 fps, como opción puedes activar PAL lento (línea alterna de fase lenta). Al activar la función PAL lenta, en lugar de duplicar fotogramas para aumentar la velocidad de fotogramas, vuelve a MediaConvert etiquetar los fotogramas del vídeo a 25 fps y vuelve a muestrear el audio para mantenerlo sincronizado con el vídeo. La conversión de frecuencia de fotogramas PAL lento reduce ligeramente la duración del vídeo. Por lo general, se utiliza PAL lento para convertir un formato de cine para la reproducción basada en archivos o la transmisión por Internet.

Telecine (telecine)

Si convierte la velocidad de fotogramas de 23,976 fotogramas por segundo (fps) a 29,97 fps y el tipo de análisis de salida es entrelazado, puedes configurar Telecine de manera opcional a Duro o Suave para crear una imagen más suave. Por lo general, se utiliza telecine cuando se prepara un recurso de vídeo para retransmitirlo en un decodificador.

Para obtener más información, consulta [Telecine](#).

Tipo de análisis (inputScanType)

Utilice esta configuración únicamente con entradas de fotogramas segmentados progresivos (pSF). MediaConvert detecta automáticamente las entradas progresivas y entrelazadas. Pero no detecta los PsF. Cuando la entrada sea PsF, defina el Tipo de análisis como PsF para preservar mejor la calidad cuando realice el desentrelazado y la conversión de velocidad de los fotogramas.

Conversión de la velocidad de fotogramas del vídeo

Una vez que sepa cómo desea especificar la configuración correspondiente, utilice uno de los siguientes procedimientos para configurar su tarea. Para obtener información conceptual y orientación sobre cómo elegir los valores correctos para estos ajustes, consulte [Configuración para la conversión de velocidad de fotogramas](#).

Console

Para configurar su trabajo de transcodificación con la conversión de velocidad de fotogramas mediante la MediaConvert consola:

1. Determine los valores que desea establecer para la conversión de la velocidad de fotogramas. Para obtener más información, consulta [Configuración para la conversión de velocidad de fotogramas](#).
2. Configure las entradas y salidas de su tarea como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
3. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija la salida con la que desea usar la conversión de velocidad de fotogramas.

Tip

Para encontrar una configuración de codificación específica en la MediaConvert consola, utilice la función de búsqueda de su navegador.

4. En la sección Configuración de codificación, en Velocidad de fotogramas, elija la velocidad de fotogramas que desee para la salida. Si la velocidad de fotogramas que desea no aparece en la lista, seleccione Personalizada. A continuación, especifique la velocidad de fotogramas como una fracción en los campos situados a la derecha de Velocidad de fotogramas.
5. Para el Algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas, elija el algoritmo que mejor se adapte a su contenido.

El algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas no está disponible en la MediaConvert consola hasta que selecciones la velocidad de fotogramas de salida.

6. Opcional. Si la salida es de 25 fps y desea usar PAL lento, habilítelo.
7. Opcional. Si va a convertir de 23,976 fps a 29,97 fps y desea hacer una conversión a telecine, configure Telecine en Duro o Suave.

La telecine no estará disponible en la MediaConvert consola hasta que establezcas la velocidad de fotogramas de salida en 29,97.

API, SDK, or CLI

Si usa la API, la CLI o un SDK, especifique la configuración correspondiente en la especificación de tarea en JSON y, a continuación, envíela mediante programación junto con su tarea. Para

obtener más información sobre cómo enviar su trabajo mediante programación, consulte uno de los temas introductorios de la referencia de la API:AWS Elemental MediaConvert

- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert utilizar la AWS SDKs o la AWS CLI](#)
- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la API](#)

Para configurar su trabajo de transcodificación con la conversión de velocidad de fotogramas mediante la API, el SDK o AWS Command Line Interface (CLI):

1. Determine los valores que desea establecer para la conversión de la velocidad de fotogramas. Para obtener más información, consulte [Configuración para la conversión de velocidad de fotogramas](#).
2. Utilice la MediaConvert consola para generar la especificación de su trabajo en JSON. Recomendamos este enfoque, ya que la consola funciona como un validador interactivo del esquema de MediaConvert trabajo. Siga estos pasos para generar la especificación de su tarea en JSON mediante la consola:
 - a. Sigue el procedimiento anterior de la consola.
 - b. En el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración del tarea, elija Mostrar JSON del tarea.

Encontrarás información adicional, incluida la ubicación de cada configuración en la estructura de configuración del trabajo, en la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API. Los enlaces de esta lista ofrecen información sobre la configuración de ese documento:

- Control de velocidad de fotogramas (`framerateControl`)

Utilice la configuración de control de velocidad de fotogramas para especificar si MediaConvert utiliza la velocidad de fotogramas de sus fuentes de entrada o la velocidad de fotogramas que especifique con la `framerateDenominator` configuración `framerateNumerator` y.



Note

El comportamiento predeterminado de esta configuración es follow source (seguir el origen). Por lo tanto, si mantienes esta configuración fuera de la especificación de trabajo de JSON, MediaConvert ignora los valores que proporciones para `framerateNumerator` y `framerateDenominator`.

- AV1: [framerateControl](#)
- AVC (H.264): [framerateControl](#)
- HEVC (H.265): [framerateControl](#)
- MPEG-2: [framerateControl](#)
- Apple ProRes: [framerateControl](#)
- VP8: [framerateControl](#)
- VP9: [framerateControl](#)
- Velocidad de fotogramas (framerateNumerator y framerateDenominator)

En el esquema de configuración del MediaConvert trabajo, la velocidad de fotogramas se representa como una fracción para mantener la precisión con números irracionales. Por lo tanto, especifique el valor de la velocidad de fotogramas como framerateNumerator dividido por framerateDenominator. Para ver los valores de las velocidades de fotogramas comunes, consulta la tabla que aparece a continuación de esta lista de ajustes.

Enlaces a framerateNumerator

- AV1: [framerateNumerator](#)
- AVC (H.264): [framerateNumerator](#)
- HEVC (H.265): [framerateNumerator](#)
- MPEG-2: [framerateNumerator](#)
- Manzana ProRes: [framerateNumerator](#)
- VP8: [framerateNumerator](#)
- VP9: [framerateNumerator](#)

Enlaces a framerateDenominator

- AV1: [framerateDenominator](#)
- AVC (H.264): [framerateDenominator](#)
- HEVC (H.265): [framerateDenominator](#)
- MPEG-2: [framerateDenominator](#)
- Manzana ProRes: [framerateDenominator](#)
- VP8: [framerateDenominator](#)

- VP9: [framerateDenominator](#)

- Algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas (frameRateConversionAlgorithm)
 - AV1: [frameRateConversionAlgorithm](#)
 - AVC (H.264): [frameRateConversionAlgorithm](#)
 - HEVC (H.265): [frameRateConversionAlgorithm](#)
 - MPEG-2: [frameRateConversionAlgorithm](#)
 - Manzana ProRes: [frameRateConversionAlgorithm](#)
 - VP8: [frameRateConversionAlgorithm](#)
 - VP9: [frameRateConversionAlgorithm](#)
- PAL lento (slowPal)
 - AVC (H.264): [slowPal](#)
 - HEVC (H.265): [slowPal](#)
 - MPEG-2: [slowPal](#)
 - Manzana ProRes: [slowPal](#)
- Telecine (telecine)
 - AVC (H.264): [telecine](#)
 - HEVC (H.265): [telecine](#)
 - MPEG-2: [telecine](#)
 - Manzana ProRes: [telecine](#)
 - Tipo de análisis ([InputScanType](#))

Relaciones de la velocidad de fotogramas comunes

Nombre común de la velocidad de fotogramas	Valor del numerador de la velocidad de fotogramas	Valor del denominador de la velocidad de fotogramas
23.976	24.000	1.001
29,97	30.000	1.001
59,94	60 000	1.001

Uso de entradas de velocidad de fotogramas variable en AWS Elemental MediaConvert

Algunos vídeos tienen una velocidad de fotogramas que varía a lo largo de la duración del vídeo. Algunas cámaras (por ejemplo, las de muchos smartphones) generan automáticamente un vídeo que utiliza más fotogramas para las secuencias con mucha acción y menos fotogramas para las secuencias con menos movimiento. MediaConvert admite entradas de velocidad de fotogramas variable (VFR), pero solo crea salidas de velocidad de fotogramas constante (CFR).

La configuración predeterminada para la velocidad de fotogramas de salida es Seguir el origen. Seguir el origen provoca un comportamiento diferente en función de si el vídeo de entrada tiene una velocidad de fotogramas constante o variable.

- Para entradas con una velocidad de fotogramas constante, Seguir el origen produce salidas que tienen la misma velocidad de fotogramas que el vídeo de entrada.
- Para las entradas de velocidad de fotogramas variable, Seguir el origen produce salidas con una velocidad de fotogramas constante, con una velocidad de fotogramas que es la media de las velocidades de fotogramas de entrada, redondeada a la velocidad de fotogramas estándar de valor entero más cercana: 1, 5, 10, 15, 24, 30, 50 o 60 fps.

Restricciones de características

MediaConvert la compatibilidad con vídeo con velocidad de fotogramas variable está limitada de las siguientes maneras:

- Las velocidades de fotogramas variables solo se admiten como entrada. Las salidas solo tienen una velocidad de fotogramas constante.
- Las entradas de velocidad de fotogramas variable solo se admiten en estos contenedores: MP4, MOV, WEBM, y MKV.

Trabajar con tipos de escaneo progresivo y entrelazado en AWS Elemental MediaConvert

Progresivo y entrelazado son dos tipos de métodos de visualización de video. Los dispositivos de visualización modernos detectan si un video es entrelazado o progresivo y lo reproducen automáticamente de forma correcta. Sin embargo, el video progresivo se ve mucho mejor en las pantallas modernas.

Para obtener los mejores resultados al entrelazar/desentrelazar y al convertir a telecine y viceversa, debe tener en cuenta cómo se grabó el video de entrada y qué transformaciones se le han hecho. Por ejemplo, al aplicar el desentrelazado a una entrada que no está entrelazada, la calidad del video de salida se ve afectada.

Temas

- [Vocabulario básico de tipos de análisis](#)
- [Configuración para la conversión de tipos de análisis](#)
- [Convertir el tipo de análisis de su video](#)
- [Combinaciones de ajustes y requisitos válidas](#)

Vocabulario básico de tipos de análisis

Video progresivo

El video progresivo incluye todas las líneas de todos los fotogramas. Se ve mejor en las pantallas modernas porque reduce drásticamente la cantidad de parpadeo de las imágenes que el espectador ve en la pantalla. Los dispositivos que muestran video progresivo vuelven a dibujar todas las líneas horizontales de un fotograma. Por ejemplo, un dispositivo que funciona a 50 hercios y reproduce un video progresivo de 1080 vuelve a dibujar 1080 líneas (cada línea del fotograma) 50 veces por segundo.


Video entrelazado

El video entrelazado utiliza una técnica que duplica la velocidad de fotogramas percibida de una pantalla de video sin consumir ancho de banda adicional. En las pantallas más antiguas, la mayoría de las personas no notarán una disminución en la calidad del video con el video entrelazado. Los dispositivos que admiten video entrelazado vuelven a dibujar todas las líneas horizontales de un fotograma. Por ejemplo, un dispositivo que funciona a 50 hercios y reproduce un video entrelazado de 1080 vuelve a dibujar 540 líneas (la mitad de las líneas del fotograma) 50 veces por segundo.

Polaridad de campo para fotogramas entrelazados

El video entrelazado contiene dos campos de un fotograma de video, cada uno formado por todas las líneas horizontales de la imagen. La polaridad del campo en el video distingue entre estos dos conjuntos de líneas. La polaridad de un conjunto indica si el campo superior o el campo inferior va primero. En la siguiente ilustración, el conjunto con la polaridad del campo superior se muestra

en azul y contiene la línea superior. El conjunto con la polaridad del campo inferior se muestra en rojo y contiene la segunda línea horizontal desde arriba. El fotograma completo contiene ambas, y cada conjunto se actualiza alternativamente.



Al crear salidas entrelazadas con MediaConvert, puede especificar qué polaridad de campo es la primera con el ajuste Modo entrelazado.

Configuración para la conversión de tipos de análisis

Para convertir vídeo entrelazado a progresivo, especifique los ajustes descritos en este tema.

MediaConvert En este tema se ofrece información conceptual y orientación para elegir los valores de los MediaConvert ajustes relacionados con el entrelazado y el desentrelazado. Para ver instrucciones sobre cómo especificarlos, consulta los procedimientos en el tema [Configuración para la conversión de tipos de análisis](#).

Los valores válidos para algunas de estas configuraciones dependen de lo que elija para las demás configuraciones. Para ver una tabla que muestre cómo especificarlos juntos correctamente, consulta [Requisitos](#).

Desentrelazador (preprocesador (Deinterlacer)).

Utilice esta configuración principal para activar y desactivar el desentrelazado. Si simplemente activa el desentrelazador sin especificar más ajustes de desentrelazado, su tarea consistirá en convertir el contenido entrelazado en progresivo. Para que el desentrelazado predeterminado funcione correctamente, el vídeo de entrada debe estar entrelazado y los fotogramas del vídeo de entrada no deben tener metadatos que los etiqueten como progresivos.

Control de desentrelazado (DeinterlacerControl)

Este ajuste es un elemento secundario del ajuste del desentrelazador. Si lo desea, puede utilizar el control de desentrelazado para MediaConvert desentrelazar todos los fotogramas del vídeo de entrada, incluidos los que estén etiquetados como progresivos. Utilice esta configuración únicamente cuando sepa que los metadatos del video de entrada son incorrectos.

Algoritmo de desentrelazado (DeinterlaceAlgorithm))

Este ajuste es un elemento secundario del ajuste del desentrelazador. Si lo desea, puede utilizar el algoritmo de desentrelazado para especificar la forma en que se MediaConvert realiza el desentrelazado y obtener la mejor calidad para el contenido. Para obtener imágenes más nítidas, elija una de las opciones de interpolación adaptable al movimiento (ticker de interpolación o interpolación). Para lograr un movimiento más fluido, elija una de las opciones de mezcla (Mezcla o ticker de Fusión). Si el archivo fuente incluye texto en movimiento, como un titular desplazable en la parte inferior del fotograma, elija la versión de ticker del algoritmo.

Modo de desentrelazado (DeinterlacerMode)

Este ajuste es un elemento secundario del ajuste del desentrelazador. Si lo desea, puede utilizar el modo de desentrelazado para modificar la forma en que se aplica el desentrelazado. MediaConvert

Mantenga el valor predeterminado, Desentrelazado, para realizar un desentrelazado normal.

Elija Telecine inverso para convertir a telecine duro (29,97 fps, entrelazado) en video progresivo a 23,976 fps. Si utiliza la telecina inversa, debe seguir especificando la velocidad de fotogramas de salida en 23,97. MediaConvert no lo establece automáticamente.

Elija Adaptable para detectar MediaConvert automáticamente las entradas entrelazadas y aplicarles el desentrelazado y la telecina inversa. El modo de desentrelazado adaptativo resulta útil cuando utiliza salidas preestablecidas, plantillas de tarea o programación personalizada para aplicar la misma configuración de tarea y transcodificar una biblioteca completa de activos.

Note

Si eliges Adaptable para esta configuración, también se usa automáticamente el telecino inverso. MediaConvert

Modo de entrelazado (interlaceMode)

Cuando cree un vídeo entrelazado, a partir de entradas progresivas o entrelazadas, utilice este ajuste. MediaConvert El valor predeterminado de esta configuración es Progresivo, por lo que puedes omitir esta configuración a menos que quiera una salida entrelazada.

Note

Si utiliza una entrada entrelazada y mantiene la configuración predeterminada, Progresivo, para el Modo de entrelazado, también debe activar el Desentrelazado. De lo contrario, la salida progresiva tendrá una calidad de video muy mala.

Al crear salidas entrelazadas, utilice el Modo de entrelazado para especificar la [polaridad de campo](#) de las salidas. Puedes especificar directamente el campo que aparece primero o puedes configurarlo para que siga la polaridad de la entrada de la fuente. En el caso de los tareas que tienen varias entradas, la salida puedes tener primero una combinación de campos superior e inferior, dependiendo de la polaridad de las entradas.

Cuando configura el Modo de entrelazado para que siga a la fuente y la entrada sea progresiva, la polaridad del campo de salida depende de la opción de seguimiento que seleccione.

Seguimiento, campo superior da como resultado una salida que aparece primero en el campo superior. Seguimiento, campo inferior da como resultado una salida que aparece primero en el campo inferior.

Tipo de análisis (inputScanType)

Usa esta configuración solo cuando la entrada sea de fotogramas segmentados progresivos (pSF). MediaConvert detecta automáticamente las entradas progresivas y entrelazadas. Pero no detecta los PsF. Cuando la entrada sea PsF, defina el Tipo de análisis como PsF para preservar mejor la calidad cuando realice el desentrelazado y la conversión de velocidad de los fotogramas.

Convertir el tipo de análisis de su video

Una vez que sepa cómo desea especificar la configuración correspondiente, utilice uno de los siguientes procedimientos para configurar su tarea. Para obtener información conceptual y orientación sobre cómo elegir los valores correctos para estos ajustes, consulta [Configuración para la conversión de tipos de análisis](#).

Para configurar su tarea de transcodificación para convertir el tipo de análisis y el telecine (consola)

1. Consulte el tema [Configuración para la conversión de tipos de análisis](#) para determinar los valores que desea establecer para el entrelazado o el desentrelazado.
2. Configure las entradas y salidas de su tarea como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
3. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija la salida con la que desea trabajar.
4. Busque los ajustes que necesita en la sección Configuración de codificación de la siguiente manera:
 - Preprocesador desentrelazador: seleccione Desentrelazador en la lista de preprocesadores que aparece en la parte inferior de la sección Configuración de codificación.
 - Control de desentrelazado: busque este ajuste en la sección Desentrelazador después de activar el desentrelazador.
 - Algoritmo de desentrelazado: busque este ajuste en la sección Desentrelazador después de activar el desentrelazador.
 - Modo de desentrelazado: busque este ajuste en la sección Desentrelazador después de activar el desentrelazador.
 - Modo de entrelazado: busque este ajuste directamente en la Configuración de codificación. Puedes utilizar la función de búsqueda de su navegador web para encontrar esta configuración.
 - Telecine : este ajuste solo está visible en la MediaConvert consola si estableces la velocidad de fotogramas en 29,970. Busque la Velocidad de fotogramas directamente en la Configuración de codificación. Puedes utilizar la función de búsqueda de su navegador web para encontrar esta configuración.

El valor predeterminado de Telecine es Ninguno. Por lo tanto, solo necesita hacer que este ajuste esté visible en la MediaConvert consola cuando cree una salida de telecine.

Para configurar una tarea de transcodificación para convertir el tipo de análisis y telecine (API, CLI o SDK)

Si usa la API, la CLI o un SDK, especifique la configuración correspondiente en la especificación de tarea en JSON y, a continuación, envíela mediante programación junto con su tarea. Para obtener

más información sobre cómo enviar su trabajo mediante programación, consulte uno de los temas introductorios de la referencia de la API: AWS Elemental MediaConvert

- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert utilizar la AWS SDKs o la AWS CLI](#)
 - [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la API](#)
1. Consulte el tema [Configuración para la conversión de tipos de análisis](#) para determinar los valores que desea establecer para el entrelazado o el desentrelazado.
 2. Utilice la MediaConvert consola para generar la especificación de su trabajo en JSON. Recomendamos este enfoque, ya que la consola funciona como un validador interactivo del esquema de MediaConvert trabajo. Siga estos pasos para generar la especificación de su tarea en JSON mediante la consola:
 - a. Sigue el procedimiento anterior de la consola.
 - b. En el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración del tarea, elija Mostrar JSON del tarea.

Encontrarás información adicional, incluida la ubicación de cada configuración en la estructura de configuración del trabajo, en la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API. Los enlaces de esta lista ofrecen información sobre la configuración de ese documento:

- Preprocesador desentrelazador: [Deinterlacer](#)
- Control de desentrelazado: [DeinterlacerControl](#)
- Algoritmo de desentrelazado: [DeinterlaceAlgorithm](#)
- Modo de desentrelazado: [DeinterlacerMode](#)
- Modo de entrelazado: `interlaceMode`
 - AVC (H.264): [interlaceMode](#)
 - HEVC (H.265): [interlaceMode](#)
 - MPEG-2: [interlaceMode](#)
 - Apple ProRes: [interlaceMode](#)
- Telecine (telecine)
 - AVC (H.264): [telecine](#)
 - HEVC (H.265): [telecine](#)
 - MPEG-2: [telecine](#)

- Manzana ProRes: [telecine](#)
- Tipo de análisis ([InputScanType](#))

Combinaciones de ajustes y requisitos válidas

Utilice esta tabla para confirmar que los ajustes de tipo de análisis que pretende utilizar son válidos juntos y que funcionen con el tipo de análisis de la entrada fuente.

Note

El Algoritmo de desentrelazado no aparece en esta tabla, ya que siempre que tenga sentido activar el Desentrelazador, puedes elegir cualquier valor independientemente del resto de los ajustes.

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
Progresivo	Progresivo	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: progresivo (predeterminado) Telecine: ninguno (predeterminado)
Entrelazado	Progresivo	Desentrelazador: activado Control de desentrelazado: cualquier valor

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
		Modo de desentrelazado: desentrelazado (predeterminado) Modo de entrelazado: progresivo (predeterminado) Telecine: ninguno (predeterminado)
Telecine duro	Progresivo	Desentrelazador: activado Control de desentrelazado: cualquier valor Modo de desentrelazado: telecine inverso Modo de entrelazado: progresivo (predeterminado) Telecine: ninguno (predeterminado) Velocidad de fotogramas: 23,976

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
Telecine duro	Progresivo Cuándo quiere usar Adaptativo para el Modo de desentrelazado	Desentrelazador: activado Control de desentrelazado: normal Modo de desentrelazado: adaptativo Modo de entrelazado: progresivo (predeterminado) Telecine: ninguno (predeterminado) Velocidad de fotogramas: 23,976
Telecine suave	Progresivo	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: progresivo (predeterminado) Telecine: ninguno (predeterminado) Velocidad de fotogramas: 23,976

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
Múltiples entradas, algunas entrelazadas y otras progresivas	Progresivo	Desentrelazador: activado Control de desentrelazado: normal Modo de desentrelazado: adaptativo Modo de entrelazado: progresivo (predeterminado) Telecine: ninguno (predeterminado)
Progresivo	Telecine duro	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: duro Velocidad de fotogramas: 29,97

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
Telecine duro	Telecine duro	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: ninguno Velocidad de fotogramas: siga la fuente
Telecine suave	Telecine duro	Desentrelazador: desactivado Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: duro Velocidad de fotogramas: 29,97

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
Múltiples entradas, algunas entrelazadas y otras progresivas	Telecine duro	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: duro Velocidad de fotogramas: 29,97
Entrelazado	Entrelazado	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: ninguno

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
Múltiples entradas, algunas entrelazadas y otras progresivas	Entrelazado	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: ninguno
Progresivo	Telecine suave	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: suave

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
Telecine duro	Telecine suave	Desentrelazador: activado Control de desentrelazado: cualquier valor Modo de desentrelazado: telecine inverso Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: suave Velocidad de fotogramas: 23,967
Telecine duro	Telecine suave Cuándo quiere usar Adaptativo para el Modo de desentrelazado	Desentrelazador: activado Control de desentrelazado: normal Modo de desentrelazado: adaptativo Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: suave Velocidad de fotogramas: 23,967

Para convertir esta entrada	A esta salida	Utilice estos valores de configuración
Telecine suave	Telecine suave	Desentrelazador: desactivado Control de desentrelazado: N/A Modo de desentrelazado: N/A Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: suave
Múltiples entradas, algunas entrelazadas y otras progresivas	Telecine suave	Desentrelazador: activado Control de desentrelazado: normal Modo de desentrelazado: adaptativo Modo de entrelazado: cualquier valor excepto progresivo Telecine: suave Velocidad de fotogramas: 23,967

Trabajando con telecine en AWS Elemental MediaConvert

Si convierte la velocidad de fotogramas de 23,976 fotogramas por segundo (fps) a 29,97 fps y el tipo de escaneo de salida es entrelazado, puedes usar la configuración de Telecine para activar telecine hard o soft. El telecine hard produce una salida de 29,97i al duplicar los campos de fotogramas de

vídeo entrelazados en varios fotogramas. El telecine soft produce una salida de 23,976 fps que envía señales al dispositivo reproductor de vídeo para que realice la conversión durante la reproducción. Por lo general, las emisoras utilizan telecine cuando preparan material cinematográfico para su emisión en decodificadores NTSC.

La forma de configurar algunos de los MediaConvert ajustes relacionados depende del tipo de escaneo y de la velocidad de fotogramas de la entrada, y de si la entrada ya tiene fotogramas de telecine. Los detalles sobre los ajustes relacionados se encuentran en la siguiente lista. Para ver una tabla de resumen, consulta [Requisitos](#).

Ajustes relacionados

Velocidad de fotogramas (frameRateControl, frameRateNumerator, frameRateDenominator)

Al activar la configuración de telecine, aún debe especificar la velocidad de fotogramas de salida en 29,97. MediaConvert no lo establece automáticamente.

Algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas (frameRateConversionAlgorithm)

Si la velocidad de fotogramas de entrada no es de 23,976 y activa Telecine, MediaConvert utiliza el algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas que especifique para convertir la velocidad de fotogramas a 23,976 antes de aplicar la telecine. Si la velocidad de fotogramas de entrada es 23,976, MediaConvert ignora cualquier valor que haya establecido para el algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas.

Desentrelazador (preprocesador (Deinterlacer)).

Active el desentrelazador cuando desee eliminar el entrelazado para crear una salida progresiva. Cuando elimine el entrelazado de una entrada de telecine, asegúrese de configurar también el Modo de desentrelazado en Telecine inverso.

Para obtener más información acerca del desentrelazado, consulta [Tipos de análisis progresivo y entrelazado](#).

Modo de entrelazado (interlaceMode)

Cuando la entrada sea progresiva y haya configurado una salida de telecine, aplique el entrelazado mediante el Modo de entrelazado.

Para obtener más información sobre el entrelazado, consulta [Tipos de análisis progresivo y entrelazado](#).

Tipo de análisis (inputScanType)

Usa esta configuración solo cuando la entrada sea de fotogramas segmentados progresivos (pSF). MediaConvert detecta automáticamente las entradas progresivas y entrelazadas. Pero no detecta los PsF. Cuando la entrada sea PsF, defina el Tipo de análisis como PsF para preservar mejor la calidad cuando realice el desentrelazado y la conversión de velocidad de los fotogramas.

Para ver los procedimientos de MediaConvert consola y API para configurar un trabajo de conversión de un vídeo a un telecine o desde él, consulte. [Configuración para la conversión de tipos de análisis](#)

Tip

Si su flujo de tarea de procesamiento de vídeo no requiere telecine, elija una salida progresiva estándar.

Creación de salidas HDR

AWS Elemental MediaConvert admite recursos de vídeo HDR con HEVC en las siguientes salidas: MPEG2 -TS MP4, DASH y CMAF.

Puedes configurar las salidas CMAF para que sean compatibles con reproductores Apple HLS. Para obtener más información, consulte [the section called “Configuración de HLS con HDR”](#).

Puede crear contenido HDR de las siguientes AWS Elemental MediaConvert maneras:

Transferencia directa de contenido HDR

Puedes transferir contenido HDR directamente utilizando una entrada HDR y creando salidas en el mismo formato, con los mismos metadatos. Para ello, mantenga la configuración predeterminada de espacio de color, elija HEVC para su códec y elija un perfil de 10 bits. MediaConvert lee automáticamente los metadatos HDR, incluido el espacio de color, del origen del vídeo. Para obtener instrucciones detalladas, consulta [the section called “Transferencia directa de contenido HDR”](#).

Corrección de metadatos HDR inexactos o inexistentes

Para proporcionar metadatos HDR 10 que no estén presentes en la entrada, o para corregir metadatos que sean incorrectos, añádalos o sobrescríbalos en el vídeo de entrada. Esto no cambia el contenido del vídeo y es diferente de la conversión de espacio de color que puedes realizar en

los ajustes del vídeo de salida. Para obtener instrucciones detalladas, consulta [the section called “Sustitución de metadatos HDR inexactos o inexistentes”](#).

Conversión de un formato HDR a otro formato HDR

Puedes convertir el espacio de color de entrada en un espacio de color de salida diferente. Para ello, elija el espacio de color de salida en la opción Corrector del color de la salida. Para obtener instrucciones detalladas, consulta [the section called “Conversión de espacio de color”](#).

Cambio de una entrada SDR al formato HDR

Si su entrada es SDR, puedes convertir el espacio de color a un formato HDR. Este proceso crea una salida con formato HDR y convierte automáticamente los metadatos para que coincidan. Para ello, elija el espacio de color de salida en la opción Corrector del color de la salida. Para obtener instrucciones detalladas, consulta [the section called “Conversión de espacio de color”](#).

Note

Este proceso no actualiza el rango dinámico del contenido de vídeo. Estas salidas se reproducirán en reproductores HDR y serán normalmente más brillantes que el contenido SDR original. Sin embargo, los resultados no son los mismos que cuando se remasteriza el contenido de SDR a HDR con una herramienta de etalonaje de color.

Cambio de una entrada HDR al formato SDR

Si su entrada es HDR, puedes convertir el formato a cualquier espacio de color SDR.

Note

Cuando los expertos en etalonaje de color profesionales convierten un recurso de HDR a SDR, toman decisiones artísticas sobre dónde mapear los colores del espacio mayor que no existen en el espacio menor. No existe una fórmula estándar para mapear estos valores automáticamente. La tecnología de mapeo de tonos que se MediaConvert utiliza para realizar la conversión automática de HDR a SDR se aproxima al resultado de la reclasificación manual de HDR a SDR. Esta conversión automática funciona bien con la mayoría de los contenidos, pero le recomendamos que revise la salida para confirmar los resultados del mapeo de tonos.

Temas

- [Transferencia directa de contenido HDR](#)
- [Creación de salidas HDR HLS que cumplan la especificación de Apple](#)
- [Sustitución de metadatos HDR inexactos o inexistentes](#)
- [Requisitos para crear más de HDR10 salidas](#)

Transferencia directa de contenido HDR

De forma predeterminada, AWS Elemental MediaConvert establece el espacio de color en Seguir, lo que significa que el espacio de color de salida es el mismo que el espacio de color de entrada, incluso si el espacio de color cambia a lo largo del vídeo. Además, de forma predeterminada, MediaConvert establece el valor de salida de Color metadata (Metadatos de color) en Insert (Insertar), de modo que los metadatos de color se incluyan en la salida. Si desea que su salida HDR sea la misma que la del vídeo de entrada, mantenga esta configuración y asegúrese de que elige HEVC para su códec y un perfil de 10 bits.

Para transferir contenido HDR directamente

1. Configura la tarea de transcodificación como de costumbre. Para obtener más información, consulta [the section called “Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea”](#).
2. Asegúrese de que el campo Espacio de color de entrada está establecido en el valor predeterminado Seguir.
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija Entrada 1.
 - b. En la sección Selector de vídeo de la derecha, en Espacio de color, elija Seguir.
3. Para cada salida HDR, elija un códec y un perfil adecuados, y asegúrese de que Metadatos de color esté establecido en el valor predeterminado Insertar.
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija la salida, como Salida 1.
 - b. Especifique las siguientes opciones de configuración:
 - Códec de vídeo elija HEVC (H.265).
 - Perfil elija uno de los perfiles de 10 bits: Main10/Main, Main10/High, Main 4:2:2 10-bit/Main, o Main 4:2:2 10-bit/High.
 - Metadatos de color elija Insertar.

Creación de salidas HDR HLS que cumplan la especificación de Apple

Para obtener información sobre qué dispositivos Apple reproducen contenido HDR, consulta [Buscar y ver películas con 4K, HDR, Dolby Vision o Dolby Atmos](#) en la documentación de apoyo de Apple.

Para crear salidas HDR que cumplan la especificación de Apple, debe elegir opciones específicas para los ajustes de codificación. Especifique la configuración siguiente:

- Grupo de salida: elija CMAF
- Ajustes de codificación, Códec de vídeo: elija HEVC (H.265).
- Configuración de codificación, detalles del códec, tipo de MP4 embalaje: HVC1
- Ajustes de codificación, Detalles del códec, Perfil: elija Main10/High.
- Ajustes de codificación, Detalles del códec, Nivel: elija 5.

Sustitución de metadatos HDR inexactos o inexistentes

Si a su vídeo de entrada le faltan metadatos HDR o tiene metadatos HDR incorrectos, puedes agregar o sobrescribir estos metadatos en los ajustes del vídeo de entrada. Para HLG y HDR 10, puedes especificar el espacio de color correcto. Para HDR 10, también puedes especificar información precisa sobre la pantalla maestra.

Note

Estos ajustes de entrada se utilizan para proporcionar metadatos que faltan o son incorrectos en sus archivos de entrada. Utilice los ajustes de salida para realizar la conversión del espacio de color.

Para reemplazar metadatos HDR inexactos o inexistentes

1. Configura la tarea de transcodificación como de costumbre. Para obtener más información, consulta [the section called “Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea”](#).
2. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija la entrada.
3. En la sección Selector de vídeo de la derecha, para Espacio de color, elija el espacio de color preciso para su vídeo de entrada.

4. En Color space usage (Uso del espacio de color), elija cómo AWS Elemental MediaConvert decide qué tiene prioridad; los metadatos de entrada o el valor especificado para Color space (Espacio de color):
 - Elija Force si MediaConvert desea utilizar el espacio de color que especifique para el espacio de color, independientemente de si está especificado en los metadatos del vídeo de entrada.
 - Elija Fallback si desea MediaConvert utilizar el espacio de color que especifique para el espacio de color solo cuando el espacio de color no esté presente en los metadatos del vídeo de entrada.

Esta opción es útil cuando reutiliza los ajustes del tarea con diferentes archivos de entrada (por ejemplo, cuando utiliza elementos preestablecidos de la salida o cuando duplica un tarea).

5. Si la entrada es HDR 10, especifique los valores para los ajustes de información de la pantalla maestra HDR. MediaConvert muestra estos ajustes al establecer el espacio de color en HDR 10.

Estos ajustes representan los metadatos estáticos del HDR 10 tal y como se especifica en el volumen de color de la pantalla de masterización estándar SMPTE ST 2086. MediaConvert incluye los valores que especifique aquí en los metadatos de las salidas del HDR 10.

 Note

Obtén los valores de la Información de pantalla maestra HDR en un graduador de color. Los valores adecuados de estas opciones dependen del contenido de vídeo y son diferentes para cada entrada.

Requisitos para crear más de HDR10 salidas

Para obtener información sobre qué dispositivos reproducen contenido HDR 10+ y contenido de prueba, consulta <https://hdr10plus.org>.

Debe utilizar las siguientes reglas para crear salidas HDR 10+ en: AWS Elemental MediaConvert

- Los píxeles del vídeo de la fuente de entrada deben ser HDR10, es decir, el espacio de color debe estar configurado en Seguir o el preprocesador del corrector de color debe tener la conversión de espacio de color configurada en Force HDR 10.
- Establezca el Códec de vídeo en HEVC (H.265).

- Establezca el Perfil en Main10/Main o Main10/High
- Establezca el Nivel de ajuste de calidad en Multipaso de alta calidad.
- No puedes usar el preprocesador de Dolby Vision.

Trabajo con la inserción de imágenes (superposiciones)

Con la característica de inserción de imágenes, puede insertar una imagen fija o en movimiento en un momento específico. También puedes mostrarlo como una superposición en el vídeo subyacente durante un tiempo específico. Esta característica incluye capacidad de fundido de entrada y de salida y de capacidad ajustable.

Puedes configurar una salida con varias imágenes superpuestas. Cada superposición es independiente de las demás. Por ejemplo, puede colocar un logotipo gráfico en movimiento en el fotograma del vídeo durante la duración del vídeo e incluir un indicador HDR de imagen fija solo para partes del archivo que son HDR. Cada superposición tiene sus propios ajustes de opacidad, tiempos de aparición y desaparición gradual, posición en el fotograma y duración del vídeo. Puedes configurar superposiciones para que aparezcan en el vídeo subyacente al mismo tiempo o para que se superpongan entre sí.

Temas

- [Elección entre superposición de entrada y superposición de salida](#)
- [Configuración de las superposiciones de entrada](#)
- [Configuración de las superposiciones de salida](#)
- [Colocación de la superposición de imágenes](#)
- [Ajustar el tamaño de la superposición para escalarla](#)
- [Descripción de las capas superpuestas](#)
- [Requisitos para el archivo de superposición](#)

Elección entre superposición de entrada y superposición de salida

Puedes añadir superposiciones de imagen fija en las entradas, las salidas, o en ambas. El punto en el que especifique sus superposiciones de imágenes afecta al lugar en el que aparecen las superposiciones en sus recursos transcodificados.

En el siguiente diagrama se muestra cómo aparecen superposiciones de entrada y salida en los archivos de vídeo que crea un tarea. Las superposiciones de entrada aparecen en todas las salidas, pero solo en las partes de las salidas que proceden de las entradas que tiene la superposición. Las superposiciones de salida aparecen en toda la salida, pero solo en las salidas que tienen la superposición.

Note

En este diagrama, todas las superposiciones se especifican durante toda la entrada o salida. También puedes especificar una superposición de una duración más breve dentro de ese periodo de tiempo.

Superposiciones de entrada

Elige la superposición de entrada para las siguientes situaciones:

- Desea la misma superposiciones en cada salida.
- Desea una superposición solo en las partes de las salidas que se correspondan con las entradas individuales.

Estos ejemplos son situaciones en las que utilizaría una superposición de entrada:

- Algunas de sus entradas ya tienen su logotipo como una superposición y otras no. Quiere añadir el logotipo únicamente a las entradas que aún no lo tienen.
- Algunas entradas están programando que desea que tengan su logotipo. Otras entradas son anuncios o claquetas en blanco en las que no desea una superposición.
- Su tarea solo tiene una entrada. Su superposición debe aparecer durante toda la duración del video y en cada salida del tarea.

Superposiciones de salida

Elige la superposición de salida para las siguientes situaciones:

- Desea superposiciones en algunas salidas, pero no en otras.
- Desea superposiciones diferentes en salidas diferentes.

- Tiene varias entradas, pero desea la misma superposición en cada una de ellas.

Estos ejemplos son situaciones en las que utilizaría una superposición de salida:

- Configurar una de sus salidas con alta definición. Desea incluir un indicador de HD en la esquina del fotograma en esta salida solo.
- Va a combinar varias películas como entradas independientes para crear un maratón de películas de un solo recurso. Desea poner una imagen en todas ellas para indicar que forman parte del maratón de mayor tamaño.

Configuración de las superposiciones de entrada

Como está configurando una superposición de entrada, puede configurar la inserción de imágenes en cada entrada donde desee que el servicio superponga gráficos en su vídeo. Las superposiciones que especifique aparecen en cada salida. Para obtener información acerca de cómo configurar una superposición que solo aparece en salidas específicas, consulta [Elección entre superposición de entrada y superposición de salida](#).

Cuando especifica la hora de inicio y la duración de la superposición, el servicio coloca la superposición en toda la parte de la salida que se corresponde a la entrada.

Configuración de superposiciones de imágenes fijas en una salida

1. Abra la AWS Elemental MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Especifique sus archivos de entrada, tal y como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
3. Para cada entrada en la que quiera tener una superposición de imagen, haga lo siguiente:
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Entradas, elija la entrada adecuada.
 - b. En la sección Insertador de imágenes a la derecha del panel Trabajo, elija Agregar imagen y luego especifique la configuración de superposición.

En Ubicación de la imagen, especifique un archivo de entrada que esté almacenado en Amazon S3 o en un servidor HTTP (S). Para las entradas de Amazon S3, puedes especificar el URI directamente o elegir Examinar para seleccionar de entre sus buckets de

Amazon S3. Para las entradas HTTP(S), proporcione la URL del archivo de entrada. Para obtener más información, consulta [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Para obtener información sobre la configuración de superposiciones de gráficos de entrada más complejas, consulte los siguientes temas:

[Configuración del tamaño de las superposiciones](#)

[Capas de superposiciones](#)

Configuración de las superposiciones de salida

Como está configurando una superposición de salida, puede configurar la inserción de imágenes en cada salida donde desee que el servicio superponga gráficos en su vídeo. Para obtener información acerca de cómo configurar una superposición que aparece en todas las salidas o en las partes que se correspondan a una única entrada, consulta [Elección entre superposición de entrada y superposición de salida](#).

Si no especifica la hora de inicio y la duración de la superposición, el servicio coloca la superposición en toda la salida.

Configuración de superposiciones de imágenes fijas en una salida

1. Abra la AWS Elemental MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Configura los grupos de salidas y las salidas para vídeo y audio, tal como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#).
3. Para cada resultado que quiera tener una superposición de imagen, haga lo siguiente:
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Grupos de salidas, elija la salida adecuada.
 - b. En los ajustes Codificación, en la pestaña Vídeo, busque la sección Preprocesadores.
 - c. Elige Insertador de imagen. Esto muestra un botón Añadir imagen.
 - d. Para cada superposición de imagen que quiera incluir en el resultado, elija Añadir imagen y, a continuación, especifique la configuración de la superposición.

En Ubicación de la imagen, especifique un archivo de entrada que esté almacenado en Amazon S3 o en un servidor HTTP (S). Para las entradas de Amazon S3, puedes

especificar el URI directamente o elegir Examinar para seleccionar de entre sus buckets de Amazon S3. Para las entradas HTTP(S), proporcione la URL del archivo de entrada. Para obtener más información, consulta [Requisitos de entrada de HTTP](#).


Para obtener información sobre la configuración de superposiciones de gráficos de salida más complejas, consulte los siguientes temas:

[Configuración del tamaño de las superposiciones](#)

[Capas de superposiciones](#)

Colocación de la superposición de imágenes

Tanto si la superposición de imágenes fijas es de entrada como de salida, configure la Hora de inicio y la Duración. La siguiente imagen muestra cómo especificar configuraciones para que una superposición comience dos minutos después del video y permanezca en el video durante dos minutos. En la configuración predeterminada, la superposición comienza en el primer fotograma de la entrada o salida. La superposición permanece en el vídeo mientras dure la entrada o la salida.



Hora de inicio

Proporcione el código temporal del primer fotograma en el que desea que aparezca la superposición. Si configura una superposición con fundido de entrada, el fundido comienza en la hora de inicio.

Cuando indique la hora de inicio, elija una de las siguientes líneas temporales para que se adapte a la superposición que esté utilizando:

- Para las superposiciones de entrada, el valor de Hora de inicio es relativo a la línea temporal de entrada. Esta línea temporal se ve afectada por el valor Origen de código temporal de entrada.

- Para las superposiciones de salida, el valor de Hora de inicio es relativo a la línea temporal de salida. Esta línea temporal se ve afectada por el valor de Configuración de código temporal, Origen.

Para obtener más información acerca de las líneas temporales de entrada y salida y de los valores de código temporal que las afectan, consulta [the section called “¿Cómo MediaConvert usa los cronogramas para armar los trabajos”](#).

Tip

Si desea utilizar una configuración más sencilla, especifique el recuento de Hora de inicio desde las 00:00:00:00 como primer fotograma y establezca los dos ajustes siguientes en Inicio en 0:

- Configuración de código temporal, Origen, en la configuración de todo el tarea.
- Origen de código temporal, en la opción Selector de vídeo para cada entrada.

Duración

Especifique el período de tiempo, en milisegundos, que permanecerá la duración de la superposición. Esta duración incluye el tiempo del fundido de entrada, pero no del fundido de salida, tal y como se muestra en la imagen siguiente.

Duration:


120,000 ms (2 min)

Fade in:

40,000 ms (40 sec)

Fade out:

40,000 ms (40 sec)



Ajustar el tamaño de la superposición para escalarla

En las tareas que escalan la resolución del vídeo, que su superposición se adapte al vídeo depende del lugar en el que especifique la superposición del gráfico. Las superposiciones de imágenes en movimiento y las superposiciones de entrada se escalan con el vídeo; las superposiciones de salida no lo hacen.


Por ejemplo, suponga que el vídeo de entrada del tarea es de 1080 x 1920 y especifica tres salidas de 720 x 1280, 480 x 640 y 360 x 480. El logotipo cuadrado tendría el 10 % del ancho de los marcos y las imágenes superpuestas tendrían las siguientes resoluciones:

- Para una superposición de imágenes en movimiento o una superposición de imágenes de entrada, proporcione una imagen de 108 x 108. El servicio adapta el tamaño de cada superposición en cada salida.
- Para una superposición de imágenes de salida en su salida de 720 x 1280, proporcione una imagen de 72 x 72.
- Para una superposición de imágenes de salida en su salida de 480 x 640, proporcione una imagen de 48 x 48.
- Para una superposición de imágenes de salida en su salida de 360 x 480, proporcione una imagen de 36 x 36.

Descripción de las capas superpuestas

La configuración de la Capa especifica cómo la superposición de imágenes que se superpone aparece en el vídeo. El servicio superpone imágenes con valores más altos para Capa encima de superposiciones con valores más bajos de Capa. Cada superposición tiene que tener un valor único para la Capa; no puedes asignar el mismo número de capa a más de una superposición.

La siguiente ilustración muestra cómo el valor para la Capa afecta a cómo aparece la superposición de imágenes con relación a otras superposiciones. El triángulo tiene el valor más alto para la Capa y aparece arriba, tapando los fotogramas de vídeo y todas las superposiciones de imágenes con los valores más bajos de Capa.



Para especificar un valor para la configuración de la Capa

1. Configure su superposición de gráfico como se describe en [Inserción de imagen](#).
2. En Capa, escriba un número entero de 0 a 99.

Note

Puedes utilizar cada número solo una vez. Cada superposición de imágenes tiene que tener su propia capa.

Requisitos para el archivo de superposición

Configura los archivos de imagen que desea insertar sobre su vídeo del siguiente modo:

- Tipo de archivo: utiliza .png, o .tga.
- Relación de aspecto: utiliza cualquier relación de aspecto; no tiene que coincidir con la relación de aspecto del vídeo subyacente.
- Tamaño en píxeles: utiliza cualquier tamaño. Si la imagen superpuesta es más grande que el fotograma de vídeo de salida, el servicio ajusta la imagen al límite del fotograma.

Note

En las tareas que escalan la resolución del vídeo, que su superposición se adapte al vídeo depende del lugar en el que especifique la superposición del gráfico. Para obtener más información, consulta [Configuración del tamaño de las superposiciones](#).

Uso de Kantar para las marcas de agua de audio

Kantar es una empresa que proporciona y rastrea identificadores únicos para el contenido multimedia en forma de marcas de agua de audio que son audibles para máquinas, pero no para los humanos. Una vez que establezcas una relación con Kantar, podrás utilizarlas AWS Elemental MediaConvert para codificar estas marcas de agua en tu contenido, para aplicaciones de medición de audiencia y antipiratería.

MediaConvert Para codificar las marcas de agua de Kantar, debes almacenar tus credenciales de Kantar. AWS Secrets Manager Estas credenciales son el nombre y la contraseña del usuario que configuró con Kantar. Luego, concedes permiso al MediaConvert servicio para leer esas credenciales, de modo que MediaConvert pueda comunicarse con los servidores de Kantar para solicitar tus marcas de agua y proporcionar información de registro. En tu MediaConvert trabajo, debes proporcionar la información de tu licencia de Kantar y la información sobre el recurso multimedia que estás codificando. Para obtener más información sobre estos pasos, consulta los siguientes temas.

Temas

- [Obtener una licencia de marcas de agua de Kantar](#)
- [Almacenar sus credenciales de Kantar en AWS Secrets Manager](#)
- [Otorgar permisos de IAM a sus credenciales de Kantar](#)
- [Configuración de una tarea para marcas de agua de Kantar](#)
- [Requisitos de tarea de Kantar](#)

Obtener una licencia de marcas de agua de Kantar

Para usar la marca de agua de audio de Kantar MediaConvert, primero debes establecer una relación con Kantar y adquirir una licencia por parte de ellos. Kantar proporciona la siguiente guía para hacerlo.

Para obtener una licencia de incrustación de marcas de agua, póngase en contacto con el servicio de [Asistencia de Kantar Media](#) con la siguiente información:

- Nombre y versión del producto
- Nombre del cliente
- País

- Si es diferente, país de emisión
- Canales a los que se va a agregar una marca de agua
- Nombre interno del cliente para la plataforma de hardware
- AuthorisationCode para cada pieza de hardware, o inicie sesión con el contacto de la solución en línea

Almacenar sus credenciales de Kantar en AWS Secrets Manager

Una vez que hayas establecido una relación con Kantar, guarda en secreto tu nombre de usuario y contraseña de Kantar. AWS Secrets Manager Encontrarás un step-by-step tutorial en el tema [Crea y guarda tu secreto AWS Secrets Manager en](#) la Guía del AWS Secrets Manager usuario.

Para almacenar sus credenciales de Kantar en un secreto de Secrets Manager

Siga el tutorial vinculado en la introducción a este procedimiento, con las siguientes diferencias.

1. Asegúrese de usar la misma AWS región para Secrets Manager que usa para su MediaConvert trabajo.
2. En la sección Especifique los pares de clave/valor que se almacenarán en el secreto, configure dos pares clave-valor. Uno contiene su nombre de usuario de Kantar y el otro contiene su contraseña.

Specify the key/value pairs to be stored in this secret [Info](#)

Secret key/value	Plaintext	
login	KantarLogin	Remove
password	KantarPassword	Remove
+ Add row		

- a. Escriba **login** en el campo izquierdo y luego escriba su nombre de usuario de Kantar en el campo derecho.
- b. Seleccione Agregar fila para que aparezca un segundo par de campos de entrada.
- c. Escriba **password** en el campo izquierdo y luego escriba su contraseña de Kantar en el campo derecho.

La versión en texto plano de tu secreto debería tener este aspecto: { "login": "*KantarLogin*", "password": "*KantarPassword*" }, donde KantarLogin está el nombre de usuario de tus credenciales de Kantar y KantarPassword la contraseña de tus credenciales de Kantar.

3. En la sección Nombre y descripción del secreto, para Nombre del secreto, use un nombre que asocie con Kantar, como **KantarCreds**.

 Note

Usted proporciona el nombre de este secreto en la configuración de su trabajo.
MediaConvert

4. En la descripción, puede que quieras tener en cuenta que este es el secreto que utilizas MediaConvert para codificar tus marcas de agua de Kantar.
5. Después de almacenar el secreto, copia el ARN del secreto para usarlo cuando concedas permisos de IAM para acceder MediaConvert al secreto.
 - a. En la página Secretos de Secrets Manager, elija el nombre de su secreto.
 - b. Copie y guarde la cadena que aparece en el ARN del secreto.

 Note

Usas este ARN cuando concedes MediaConvert permisos para obtener este secreto.

Otorgar permisos de IAM a sus credenciales de Kantar

Cuando lo usas AWS Elemental MediaConvert, especificas un rol de servicio de IAM que otorga permisos al servicio para acceder a los recursos que necesita para ejecutar tu trabajo. Por ejemplo,

su función MediaConvert de servicio concede MediaConvert permisos para leer los archivos de entrada de tareas de Amazon S3. Para obtener más información sobre la configuración del rol de servicio, consulta [Configuración de permisos de IAM](#).

Para codificar las marcas de agua de Kantar, añada permisos a este rol de servicio para que pueda MediaConvert leer el AWS Secrets Manager secreto que contiene sus credenciales de Kantar.

Para conceder MediaConvert permiso para leer tus credenciales de Kantar

1. Cree una política que conceda permiso para leer su secreto de Secrets Manager.
 - a. Asegúrese de tener el ARN del secreto de Secrets Manager que creó en el tema anterior.
 - b. Abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - c. En el panel de navegación de la izquierda, en Administración de acceso, seleccione Políticas.
 - d. Elija Crear política.
 - e. En la página Crear política, junto a Servicio, seleccione Elija un servicio.
 - f. En el campo de búsqueda, escriba **secrets** y, a continuación, seleccione Secrets Manager en los resultados.
 - g. En el campo de búsqueda de acciones de filtrado, escribe **GetSecretValue** y elige uno GetSecretValue de los resultados.
 - h. En la sección Recursos, junto a Secreto, seleccione Agregar ARN.
 - i. En la página Añadir ARN (s), junto a Especificar el ARN como secreto, selecciona Listar manualmente. ARNs
 - j. En la ARNs sección Escriba o pegue una lista de, pegue el ARN del secreto de sus credenciales de Kantar que copió al final del procedimiento del tema anterior.
 - k. Elija Agregar.
 - l. En la parte inferior de la página Crear política, elija Siguiente: Etiquetas.
 - m. Elija Siguiente: Revisar.
 - n. En Revisar la política, en Nombre escriba un nombre que lo ayude a recordar el propósito de esta política como, por ejemplo, **GetKantarCreds**.
 - o. Si lo desea, en Descripción, escriba una nota para cuando la vea más adelante. Por ejemplo, puedes escribir «Esto me da MediaConvert permiso para leer mis credenciales de Kantar».

2. Adjunta la política a tu MediaConvert función.
 - a. En el panel de navegación de la izquierda, en Administración de acceso, seleccione Roles.
 - b. En la lista de funciones, elige el nombre de la función que utilizas en tu MediaConvert trabajo. Este rol suele ser MediaConvert_Default_Role.
 - c. En la página Resumen, en la pestaña Permisos, elija Adjuntar políticas.
 - d. En el campo de búsqueda, escriba el nombre de la política que ha creado, como **GetKantarCreds**.
 - e. En la lista de resultados, elija la casilla de verificación junto al nombre de la política.
 - f. Elija Adjuntar política.
 - g. En la página de Resumen del rol, revise la lista de políticas y confirme que la política que le otorga permiso para obtener sus credenciales de Kantar aparece en ella.

Configuración de una tarea para marcas de agua de Kantar

Una vez que hayas establecido tu relación con Kantar, hayas guardado tus credenciales de Kantar y hayas concedido el permiso AWS Elemental MediaConvert para obtenerlas, configura tu MediaConvert tarea de codificar las marcas de agua de Kantar. AWS Secrets Manager

Para configurar su tarea para codificar marcas de agua de Kantar

1. Configure el tarea de la manera habitual. Para obtener más información, consulta [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
2. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración del tarea, elija Integraciones de socios.
3. Active Marca de agua del archivo SNAP de Kantar.
4. Proporcione valores para la configuración de Kantar.
 - a. En el Nombre del secreto con credenciales, escriba el nombre del secreto de Secrets Manager que creó para almacenar sus credenciales de Kantar. Por ejemplo, **KantarCreds**.
 - b. Para el ID de licencia de Kantar, escriba el ID de licencia que le proporciona Kantar.
 - c. En Nombre del canal, escriba uno de los nombres de los canales que aparecen en su licencia de audio de Kantar.
 - d. En Referencia de contenido, escriba el identificador único que Kantar usa para el recurso que está codificando.

5. Confirme que el rol de servicio que especificó en el tarea es el mismo al que, en el tema anterior, adjuntó los permisos que le permiten acceder a sus credenciales de Kantar. Si ese rol es MediaConvert _Default_Role, no necesitas elegirlo de forma explícita, ya que lo usará de forma predeterminada. MediaConvert Para especificar el rol si tiene un nombre diferente, haga lo siguiente:
 - a. En el panel Trabajo de la izquierda, seleccione Integración de AWS .
 - b. En la sección Acceso al servicio, busque Rol de servicio. Confirme que el rol especificado es el que tiene los permisos correctos.

Requisitos de tarea de Kantar

Cuando configure su tarea, anote estas restricciones en las demás configuraciones.

- No puedes utilizar la marca de agua de Kantar y la marca de agua de Nielsen en el mismo tarea.
- La frecuencia de muestreo del audio de salida debe ser de 48 kHz o superior.

Inserción de imagen en movimiento (superposiciones)

En esta guía, aprenderás a configurar superposiciones de gráficos animados con AWS Elemental MediaConvert. Las superposiciones de gráficos de movimiento aparecen en todas las salidas.

En la configuración predeterminada de Hora de inicio, la superposición comienza en el primer fotograma de cada salida. En la configuración predeterminada de Reproducción, la superposición permanece en el video mientras dure el gráfico en movimiento (se reproduce una vez). Sin embargo, puedes cambiar la configuración predeterminada especificando una hora de inicio de la superposición o configurando la reproducción para que se repita. En esta guía le enseñamos cómo.

Temas

- [Configuración de inserción de imagen en movimiento](#)
- [Especifique la hora de inicio y reproducción de la superposición de gráficos de movimiento](#)
- [Requisitos para configurar los archivos de superposición de gráficos de movimiento](#)

Configuración de inserción de imagen en movimiento

Las superposiciones de gráficos animados se aplican a todas las salidas del tarea. Por lo tanto, configúrelas como un procesador en la configuración que se aplica a todo el tarea.

Puedes configurar superposiciones de gráficos fijos que solo aparecen en salidas individuales. Para obtener más información, consulta [Elección entre superposición de entrada y superposición de salida](#).


Para configurar superposiciones de gráficos de movimiento

1. Abra la AWS Elemental MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Configure su tarea como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
3. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración de tarea, elija Configuración.
4. En la sección Procesadores globales a la derecha del panel Trabajo, habilite el Insertador de imagen de movimiento.
5. En Entrada, especifique el nombre de archivo del gráfico de movimiento. Si utiliza una serie de archivos .png, proporcione el nombre de archivo de la primera imagen.
6. Especifique los valores para el resto de los campos. Para obtener más información sobre estos campos, seleccione el enlace Información de la consola junto al Insertador de imagen de movimiento.

Especifique la hora de inicio y reproducción de la superposición de gráficos de movimiento

Puedes especificar la Hora de inicio y la configuración de Reproducción de la superposición de gráficos de movimiento en lugar de utilizar la configuración predeterminada. La siguiente información muestra cómo especificar la hora de inicio de la superposición de un video y cómo repetirla continuamente (bucle).

En la imagen siguiente, la configuración de superposición de gráficos de movimiento dura tres minutos. La reproducción de gráficos de movimiento está configurada para repetirse hasta el final de la salida.



Configuración de hora de inicio para las superposiciones de movimiento

Proporcione el código temporal del primer fotograma en el que desea que aparezca la superposición de movimiento. Este código temporal es relativo a la línea temporal de entrada.

Para las superposiciones de entrada, el valor de Hora de inicio es relativo a la línea temporal de entrada. Esta línea temporal se ve afectada por el valor Origen de código temporal de entrada.

Para obtener más información acerca de las líneas temporales de entrada y salida y de los valores de código temporal que las afectan, consulta [the section called “¿Cómo MediaConvert usa los cronogramas para armar los trabajos”](#). Para trabajos con varias entradas, MediaConvert coloca la superposición de movimiento en cada entrada, de acuerdo con la línea de tiempo de entrada de esa entrada. Después de especificar la hora de inicio una vez, MediaConvert aplica ese valor a todas las entradas.

Tip

Para simplificar la configuración, especifique el recuento de Hora de inicio desde las 00:00:00:00 como primer fotograma y establezca los dos ajustes siguientes en Inicio en 0:

- Configuración de código temporal, Origen, en la configuración de todo el tarea.
- Origen de código temporal, en la opción Selector de vídeo para cada entrada.

Ajustes de reproducción para superposiciones de gráficos de movimiento

Tiene dos opciones para configurar los ajustes de reproducción en superposiciones de gráficos de movimiento. Puedes definir que la superposición se reproduzca una vez durante todo el gráfico de movimiento o que sea en bucle desde la hora de inicio hasta el final de la salida. La duración de un gráfico de movimiento .mov se compila en el archivo .mov, que tiene un número determinado de fotogramas y una velocidad de fotogramas definida.

Cuando su gráfico de movimiento es un conjunto de imágenes .png, debe determinar la duración de la superposición por la cantidad de imágenes que proporcione y la velocidad de fotogramas que especifique. La duración en segundos es el número de fotogramas dividido por la velocidad de fotogramas en fotogramas por segundo. Por ejemplo, si la velocidad de fotogramas es de 30 fps y proporciona 600 imágenes, la duración de la superposición de movimiento será de 20 segundos.

Para los trabajos con varias entradas, MediaConvert coloca la superposición de movimiento en cada entrada a la hora que especifique para la hora de inicio. En función de lo que elija para la reproducción, MediaConvert reproducirá la superposición una vez o hasta el final de la entrada. Si especifica la reproducción una vez, MediaConvert aplica ese valor a todas las entradas.

Requisitos para configurar los archivos de superposición de gráficos de movimiento

En la tabla siguiente, se describe cómo configurar archivos de superposición de gráficos de movimiento.

Requisito de archivos de gráficos de movimiento	Descripción
Tipo de archivo	QuickTime (.mov) • Contenedor: QuickTime • Códec: QuickTime Animación (RLE) • Espacio de color: RGBA PNG secuencial (.png) • Asegúrese de que los nombres de los archivos .png terminen con números secuenciales que especifiquen el orden en que se reproducen. Por ejemplo, overlay_000.png, overlay_001.png, overlay_002.png y así sucesivamente. • Rellene el nombre de archivo inicial con ceros suficientes para completar la secuencia. Por ejemplo, si la primera imagen

Requisito de archivos de gráficos de movimiento	Descripción
	es overlay_0.png, solo puedes haber 10 imágenes en la secuencia, siendo la última imagen overlay_9.png. Sin embargo, si la primera imagen es overlay_00.png, puedes haber 100 imágenes en la secuencia. • Asegúrese de que el número de imágenes de su serie coincida con la velocidad de fotogramas y la duración prevista de la superposición. Por ejemplo, si desea una superposición de 30 segundos a 30 fps, debe tener 900 imágenes .png. • Requiere un canal alfa.
Velocidad de fotogramas	QuickTime (.mov) • Use cualquier velocidad de fotogramas. No es necesario que la velocidad de fotogramas que use coincida con la velocidad de fotogramas del video subyacente. PNG secuencial (.png) • Use cualquier velocidad de fotogramas. No es necesario que la velocidad de fotogramas que use coincida con la velocidad de fotogramas del video subyacente. • Especifique la velocidad de fotogramas al configurar la superposición.
Relación de aspecto	Use cualquier relación de aspecto. No tiene que coincidir con la relación de aspecto del video subyacente.

Requisito de archivos de gráficos de movimiento	Descripción
Tamaño en píxeles	Usa cualquier tamaño. MediaConvert escala el gráfico animado con cualquier salida que tenga escalado de vídeo.

Trabajo con las marcas de agua de Nielsen

Nielsen es una empresa que realiza un seguimiento de la frecuencia con la que los espectadores ven los contenidos de vídeo. Una forma de ese seguimiento utiliza tonos en el audio de un recurso multimedia que son audibles para las máquinas, pero no para los humanos. Estos tonos se codifican directamente en la transmisión de audio y también se pueden incluir en los metadatos. Para usar esta marca de agua de audio de Nielsen MediaConvert, primero debe establecer una relación con Nielsen.

MediaConvert admite la marca de agua de audio de Nielsen de las siguientes maneras:

- De PCM a ID3 marca de agua: con PCM a marca de ID3 agua, MediaConvert traduce las marcas de agua que ya existen en la transmisión de audio de entrada a marcadores en los metadatos de la salida. ID3
- Marca de agua no lineal: con la marca de agua no lineal, MediaConvert inserta números enteros, denominados TICs, en la transmisión de audio PCM del recurso. En las ubicaciones de estos, también codifica los tonos de audio TICs. MediaConvert

En el caso de las marcas de agua no lineales, la entrada debe comenzar sin marcas de agua. AWS Elemental MediaConvert la recibe TICs de un servidor SID/TIC de Nielsen que usted haya configurado en la nube. AWS

Note

Si desea ambos tipos de marcas de agua, debe ejecutar el tarea dos veces. Primero cree una salida con una marca de agua no lineal y, a continuación, utilice esa salida como entrada para el siguiente trabajo a fin de añadir una marca de ID3 agua desde su transmisión de PCM. No puedes habilitar ambos tipos de marcas de agua en un mismo tarea.

Temas

- [Configuración del PCM a los metadatos ID3](#)
- [Configuración de la marca de agua no lineal de Nielsen](#)
- [Requisitos de servidor SID/TIC de Nielsen en la nube AWS](#)

Configuración del PCM a los metadatos ID3

Para utilizar esta característica, la entrada debe tener audio PCM que contenga marcas de agua de Nielsen. Usted proporciona su identificador de distribuidor de Nielsen MediaConvert y, a continuación, durante la transcodificación, MediaConvert inserta la información de la marca de agua en los ID3 metadatos de su salida.

Solo puede incluir la información de marca de agua de Nielsen en los ID3 metadatos de las salidas de los siguientes grupos de salida:

- Apple HLS
- Grupo de archivos, cuando el contenedor de salida es secuencia de transporte MPEG-2

Para habilitar el PCM en los ID3 metadatos (consola)

1. Configure las entradas y salidas de su tarea como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
2. Habilite el PCM para los ID3 metadatos en la configuración de todo el trabajo.
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración de tarea, elija Configuración.
 - b. En la sección de integraciones con socios de la derecha, elija Nielsen PCM para metadatos ID3.
 - c. Especifique el ID de distribuidor asignado a su organización por Nielsen.
3. Habilite el PCM para que meta ID3 los metadatos en las salidas donde desee. Siga estos pasos para cada salida HLS de Apple en la que ID3 desee incluir metadatos.
 - a. En el panel de navegación Trabajo de la izquierda, elija el grupo de salida.
 - b. En la sección Configuración de salida, elija Configuración de secuencia de transporte.
 - c. Para Nielsen ID3, selecciona Insertar.

4. Siga estos pasos para cada salida de grupo de archivos en la que desee incluir ID3 metadatos.
 - a. En el panel de navegación Trabajo de la izquierda, elija el grupo de salida.
 - b. En la sección Configuración de salida de la derecha, expanda la sección Configuración del contenedor.
 - c. Desplácese hasta la sección Controles PID.
 - d. Para Nielsen ID3, elija Insertar.

Para habilitar PCM en los ID3 metadatos (API, CLI y SDK)

Si usa la API, la CLI o un SDK, especifique la configuración correspondiente en la especificación de tarea en JSON y, a continuación, envíela mediante programación junto con su tarea. Para obtener más información sobre cómo enviar su trabajo mediante programación, consulte uno de los temas introductorios de la referencia sobre la AWS Elemental MediaConvert API:

- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert utilizar la AWS SDKs o la AWS CLI](#)
- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la API](#)
- Utilice la MediaConvert consola para generar la especificación de su trabajo en JSON. Recomendamos este enfoque, ya que la consola funciona como un validador interactivo del esquema de MediaConvert trabajo. Siga estos pasos para generar la especificación de su tarea en JSON mediante la consola:
 - a. Sigue el procedimiento anterior de la consola.
 - b. En el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración del tarea, elija Mostrar JSON del tarea.

Encontrarás información adicional, incluida la ubicación de cada configuración en la estructura de configuración del trabajo, en la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API. Los enlaces de esta lista ofrecen información sobre la configuración de ese documento:

- Nielsen PCM a los ID3 metadatos () [nielsenConfiguration](#)
- ID de distribuidor ([distributorId](#))
- Nielsen ID3, para las salidas de un grupo de salidas HLS de Apple ([nielsenId3](#), hijo de) [m3u8Settings](#)
- Nielsen ID3, para las salidas de un grupo de archivos ([nielsenId3](#), hijo de) [m2tsSettings](#)

Configuración de la marca de agua no lineal de Nielsen

Para utilizar esta función, primero debe establecer una relación con Nielsen y configurar un servidor SID/TIC de Nielsen en la nube. AWS Póngase en contacto con Nielsen para descargar su software de servidor SID/TIC, generar un archivo de licencia WRR y recibir las instrucciones de instalación y configuración. Para obtener información general sobre el proceso de tarea de la infraestructura, consulta [Requisitos de servidor SID/TIC de Nielsen en la nube AWS](#).

Para configurar la marca de agua no lineal de Nielsen (consola)

1. Configure un sistema de servidor SID/TIC de Nielsen en la nube. AWS Para obtener más información, póngase en contacto con Nielsen.
2. Configure un bucket de Amazon S3 para almacenar el archivo.zip de metadatos de Nielsen. MediaConvert describe los metadatos en este depósito.
3. Configure las entradas y salidas de su tarea como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
4. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración de tarea, elija Configuración.
5. En la sección de Integraciones de socios de la derecha, elija la marca de agua no lineal de Nielsen.
6. Proporcione valores para los ajustes que se hacen visibles al activar la marca de agua no lineal de Nielsen. Para obtener instrucciones y orientación sobre cada uno de estos ajustes, selecciona el enlace Información ubicado junto a la etiqueta del ajuste.
7. Elija Crear en la parte inferior de la página para ejecutar su tarea.
8. Transfiera los datos de su bucket de metadatos de Amazon S3 a Nielsen, según sus instrucciones.

Para configurar la marca de agua no lineal de Nielsen (API, CLI y SDK)

Si usa la API, la CLI o un SDK, especifique la configuración correspondiente en la especificación de tarea en JSON y, a continuación, envíela mediante programación junto con su tarea. Para obtener más información sobre cómo enviar tu trabajo mediante programación, consulta uno de los temas introductorios de la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API:

- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert utilizar la AWS SDKs o la AWS CLI](#)
- [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la API](#)

- Utilice la MediaConvert consola para generar la especificación de su trabajo en JSON. Recomendamos este enfoque, ya que la consola funciona como un validador interactivo del esquema de MediaConvert trabajo. Siga estos pasos para generar la especificación de su tarea en JSON mediante la consola:
 - a. Sigue el procedimiento anterior de la consola.
 - b. En el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración del tarea, elija Mostrar JSON del tarea.

Encontrarás información adicional, incluida la ubicación de cada configuración en la estructura de configuración del trabajo, en la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API. Los enlaces de esta lista ofrecen información sobre la configuración de ese documento:

- Marca de agua no lineal de Nielsen ([nielsenNonLinearWatermark](#))
- Estado de la marca de agua de origen ([sourceWatermarkStatus](#))
- Tipos de marcas de agua ([activeWatermarkProcess](#))
- SID ([sourceId](#))
- CSID ([cbetSourceId](#))
- ID de recurso ([assetId](#))
- Nombre del recurso ([assetName](#))
- ID del episodio ([episodeId](#))
- Punto de conexión REST del servidor TIC ([ticServerUrl](#))
- Archivo ADI ([adiFilename](#))
- Destino de los metadatos ([metadataDestination](#))
- Comparte TICs entre pistas ([uniqueTicPerAudioTrack](#))

Requisitos de servidor SID/TIC de Nielsen en la nube AWS

El siguiente diagrama muestra, en un nivel alto, cómo MediaConvert interactúa con las demás partes del sistema.

Hay cuatro partes principales del sistema que se configuran siguiendo las instrucciones de Nielsen:

- Transfiera el archivo.zip de metadatos de Nielsen. MediaConvert escribe este archivo en el bucket de Amazon S3 que usted cree. Al configurar el tarea, usted proporciona esta URL de bucket para configurar el destino de los metadatos ([metadataDestination](#)).

 Note

Este bucket es diferente del que configuró para las salidas de recursos multimedia de su tarea. Para obtener información sobre ese bucket, consulta [Requisitos previos para empezar a usar MediaConvert](#), que es un subtema del capítulo Introducción de esta guía.


- Configure una EC2 instancia de Amazon y un AWS Lambda proxy en una Amazon VPC. A continuación, instale el software del servidor SID/TIC y la licencia de Nielsen.
- Utilice Amazon API Gateway para configurar una puerta de enlace para gestionar las solicitudes y respuestas entre MediaConvert y su servidor SID/TIC de Nielsen.

Esto debería dar como resultado un punto de conexión REST que usted proporcione para configurar el punto de conexión REST del servidor TIC ([ticServerUrl](#)) al configurar su tarea.


- Utilice AWS Identity and Access Management (IAM) para gestionar el acceso y la autenticación entre MediaConvert su puerta de enlace de API y su servidor SID/TIC.

 Note

Los roles y el acceso que configure para este intercambio de datos son diferentes de los permisos de IAM que configuró para permitir el acceso MediaConvert a sus buckets de Amazon S3 de entrada y salida. Para obtener información sobre esa configuración, consulta [Configuración de permisos de IAM](#), que es un subtema del capítulo Introducción de esta guía.



Informes de métricas por cuadro en AWS Elemental MediaConvert



Los informes de métricas por cuadro proporcionan un análisis detallado de la calidad del vídeo de las salidas. MediaConvert Con estos informes, puede analizar la calidad del vídeo de salida en frame-by-frame función de las métricas de calidad estándar del sector.

Algunos casos de uso de los informes de métricas por cuadro pueden incluir:

- Evalúe las decisiones de codificación con medidas de calidad objetivas.
- Compare diferentes ajustes de codificación en diferentes salidas.
- Identifique fotogramas o escenas específicos que tengan una calidad de vídeo baja.

- Compruebe que los ajustes de codificación cumplen los umbrales de calidad.

MediaConvert admite los siguientes tipos de métricas por cuadro:

PSNR (relación de picos) Signal-to-Noise

Mide la cantidad de ruido (normalmente artefactos de compresión) después de la codificación. Los valores más altos indican una mejor calidad. Se mide en decibelios (dB).

PSNR HVS (Signal-to-Noise relación de picos, sistema visual humano)

Variación de la PSNR que explica las características de la percepción visual humana. Los valores más altos indican una mejor calidad. Se mide en decibelios (dB).

SSIM (medida del índice de similitud estructural)

Mide información estructural como la luminancia, el contraste y la estructura. Los valores oscilan entre 0 y 1, y 1 indica una similitud perfecta.

MS SSIM (medida del índice de similitud estructural multiescala)

Una versión mejorada del SSIM que evalúa la calidad de la imagen en varias resoluciones. Los valores oscilan entre 0 y 1, y 1 indica una similitud perfecta.

VMAF (Fusión de evaluación multimétodo en vídeo)

Una métrica basada en el aprendizaje automático basada en datos de espectadores humanos. El VMAF puede ser un buen indicador de la satisfacción de los espectadores con respecto a la calidad de la transmisión de vídeo. Los valores oscilan entre 0 y 100, y los valores más altos indican una mejor calidad.

QVBR (velocidad de bits variable definida por la calidad)

Representa el nivel de calidad del QVBR para un fotograma individual. Los valores oscilan entre 1 y 10. Los valores más altos indican una mejor calidad. Esta métrica solo está disponible cuando la configuración de salida incluye el modo QVBR de control de velocidad.

Temas

- [Generación de informes métricos por cuadro](#)
- [Técnicas de análisis de métricas](#)
- [Los requisitos y el impacto en el procesamiento](#)

- [Solución de problemas](#)

Generación de informes métricos por cuadro

Configure los informes de métricas por cuadro a nivel de grupo de salida o a nivel de salida individual.

MediaConvert consola

Para habilitar las métricas por cuadro para un grupo de salida mediante la MediaConvert consola:

1. Seleccione un grupo de salida.
2. En la sección Configuración del grupo de salida, habilite las métricas por cuadro.
3. En Métricas por cuadro, selecciona una o más métricas.

Para habilitar las métricas por cuadro para una salida individual mediante la MediaConvert consola:

1. Seleccione un grupo de salida.
2. Seleccione una salida de vídeo individual.
3. En la sección Configuración de codificación de la salida de vídeo, expanda Métricas por cuadro.
4. Habilita las métricas por fotograma.
5. En Métricas por cuadro, selecciona una o más métricas.

API, SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para habilitar las métricas por cuadro mediante la API, el SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI), incluya la `perFrameMetrics` matriz en la configuración del grupo de salida o en la configuración de salida individual.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica la cantidad de métricas por fotograma en el nivel del grupo de salida:

```
...
"outputGroups": [
  {
    "outputGroupSettings": {
      "type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
```

```
"fileGroupSettings": {
  "destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/"
},
"perFrameMetrics": [
  "PSNR",
  "SSIM",
  "MS_SSIM",
  "PSNR_HVS",
  "VMAF",
  "QVBR"
]
}
]
...
```

Archivos de salida

Al generar métricas por cuadro, MediaConvert escribe archivos CSV en el destino de salida de Amazon S3. Los nombres de archivo utilizan el siguiente patrón:

```
[outputname]_[metric].csv
```

Por ejemplo:

- outputname_PSNR.csv
- outputname_SSIM.csv
- outputname_VMAF.csv

Cada archivo CSV contiene frame-by-frame métricas con las siguientes columnas:

1. Número de fotograma
2. Valor de la métrica

Los archivos también incluyen estadísticas resumidas al final, que muestran los valores promedio, mínimo y máximo de todos los fotogramas. Importe los datos a aplicaciones de hojas de cálculo o herramientas de análisis de datos para su posterior procesamiento y visualización.

A continuación se muestra un ejemplo de una métrica PSNR por fotograma:

Display_ID, Value

0, 100.00

1, 55.36

2, 54.88

3, 55.05

4, 53.39

5, 54.10

6, 54.21

7, 54.18

8, 54.37

9, 54.25

...

3591, 40.71

3592, 40.71

3593, 40.58

3594, 40.64

3595, 40.53

3596, 40.75

3597, 40.64

3598, 40.68

3599, 40.65

3600, 40.73

Average: 43.15

Min: 34.19

Max: 100.00

Técnicas de análisis de métricas

En esta sección, se proporcionan técnicas para analizar las métricas por cuadro y aplicar las mejores prácticas para optimizar el flujo de trabajo de codificación.

Al analizar las métricas de fotogramas, tenga en cuenta los siguientes indicadores:

- **Coherencia:** los cambios repentinos en las métricas pueden indicar transiciones de escena o problemas de codificación.
- **Valores mínimos:** es posible que deban prestarse atención a los fotogramas con puntuaciones de calidad significativamente más bajas.
- **Correlación con el contenido:** para una velocidad de bits determinada, las escenas visuales complejas suelen tener puntuaciones más bajas.
- **Tendencias a lo largo del tiempo:** los cambios en las métricas a lo largo del tiempo pueden indicar problemas con la configuración de codificación.

Para un análisis exhaustivo, le recomendamos que genere y compare varias métricas juntas. Puede encontrar fotogramas con puntuaciones PSNR bajas que mantengan puntuaciones de VMAF aceptables y, aun así, ofrezcan una buena experiencia de visualización. Además, realice una revisión visual detallada en un entorno controlado.

Para aprovechar al máximo sus informes de métricas por cuadro, le recomendamos las siguientes estrategias:

- Combine varias métricas para obtener una imagen de calidad más completa.
- Pruebe las métricas en distintos parámetros de codificación.
- Combine los datos métricos con las comprobaciones visuales en condiciones de visualización controladas.
- Tenga en cuenta los atributos únicos de su contenido al leer los números.
- Establezca puntos de referencia de calidad para sus requisitos específicos de flujo de trabajo.
- Comience con pequeñas muestras de contenido para establecer las expectativas de referencia.
- Registre sus hallazgos para ayudarlo a tomar decisiones de codificación en el futuro.
- Si el 95% de tu contenido tiene una buena puntuación, los espectadores generalmente tendrán una buena experiencia.

La siguiente es una lista de consejos para interpretar los resultados de distintos tipos de métricas por fotograma:

PSNR

Excelente: 40 dB o más (alta tasa de bits, sin pérdidas visuales)

Buena: 30-40 dB (calidad de transmisión típica)

Mala: 30 dB o menos (artefactos visibles)

Consejo: Los contenidos detallados y con mucho movimiento suelen necesitar valores más altos para disfrutar de una buena experiencia de visualización.

PSNR HVS

Bueno: 35 dB o más

Aceptable: 30-35 dB

Pobre: 30 dB o menos

Los puntajes del PSNR HVS son generalmente de 2 a 3 dB más bajos que los puntajes del PSNR normales.

SIM

Excelente: 0,95 o superior

Excelente: 0.90-0.95

Bueno: 0.80-0.90

Deficiente: 0,80 o menos

Consejo: el SSIM es más fiable para contenido estático o lento y menos fiable para contenido con mucho movimiento.

SRA. OSSIM

Escala similar a SSIM pero más precisa

Excelente: 0,98 o superior

Bueno: 0.90-0.98

Deficiente: 0,90 o menos

Consejo: el MS SSIM detecta mejor los problemas de movimiento que el SSIM.

VMAF

Excelente: 90 o más (streaming premium)

Bueno: 70-90 (streaming típico)

Justo: 50-70

Mala: 50 o menos

El más confiable para contenido natural

Menos fiable para la animación y los juegos

Consejo: las puntuaciones de VMAF suelen caer de 10 a 15 puntos al pasar de 1080p a 4K con la misma velocidad de bits

QVBR

Excelente: 9 o más

Bueno: de 7 a 8

Justo: 5 a 7

Mala: 5 o menos

Los requisitos y el impacto en el procesamiento

Para utilizar informes de métricas por cuadro, la configuración de su trabajo debe incluir lo siguiente:

- La salida debe utilizar uno de los siguientes códecs de vídeo: H.264, H.265, MPEG-2, AVC-Intra o AV1 XAVC
- Incluya una o más salidas de video.
- Para la QVBR métrica, la salida debe usar el modo QVBR de control de velocidad.

Los trabajos que generan métricas por cuadro tardan más en completarse que los trabajos de codificación estándar. El tiempo de procesamiento adicional depende de varios factores, entre los que se incluyen:

- La resolución de la salida
- La complejidad de su contenido de vídeo
- El número de métricas que selecciones

En el caso de las salidas de alta resolución (como 4K), los trabajos pueden tardar hasta el doble de tiempo en completarse en comparación con la codificación estándar.

Algunas métricas requieren más recursos computacionales que otras. Por ejemplo, el cálculo del VMAF es más intensivo desde el punto de vista computacional que otras métricas. Considere la posibilidad de habilitar solo las métricas que necesita para su análisis específico.

Solución de problemas

La siguiente es una lista de sugerencias de solución de problemas que pudieran surgir al trabajar con informes de métricas por fotograma:

Informes de métricas que faltan

Compruebe que ha activado las métricas a nivel de grupo de salida o a nivel de salida individual.

Las métricas de QVBR no aparecen

Confirme que los ajustes de salida incluyen el modo de control de velocidad QVBR.

Valores de métrica inesperados

Comprueba que tu contenido es adecuado para las métricas seleccionadas y revisa las pautas de interpretación de cada tipo de métrica.

Job que lleva demasiado tiempo

Considere reducir el número de métricas seleccionadas o aplicarlas a menos resultados para reducir el tiempo de procesamiento.

Uso del modo de control de velocidad QVBR

El modo de control de velocidad que elijas para tu salida determina si el codificador utiliza más datos para partes complejas de su vídeo o mantiene una cantidad constante de datos por fotograma. En este capítulo se proporciona orientación para elegir el modo de control de velocidad correcto para su recurso, que dependerá de cómo tiene previsto distribuirlo. En general, obtendrá la mejor calidad de vídeo para un tamaño de archivo determinado con la velocidad de bits variable definida en función de la calidad (QVBR) para su modo de control de velocidad.

Temas

- [Comparación de QVBR con otros modos de control de velocidad](#)
- [Configuración del modo de velocidad de bits variable definida en función de la calidad](#)

Comparación de QVBR con otros modos de control de velocidad

El modo de control de tarifas que elija depende de la forma en que distribuya su activo. AWS Elemental MediaConvert ofrece las siguientes opciones para el modo de velocidad de bits:

Modo de la velocidad de bits variable definida en función de la calidad (QVBR)

Elige este modo para la distribución por Internet (OTT) y para la descarga de vídeo bajo demanda (VOD). Para una mejor calidad del tamaño del archivo, elija siempre este modo en los casos siguientes:

- Su velocidad de bits tiene que ser constante, por ejemplo, para la distribución por redes con ancho de banda fijo.

- El tamaño total de su archivo no tiene que bajar del tamaño que especifica, por ejemplo, para cumplir con los requisitos contractuales o reglamentarios

Al elegir QVBR, el codificador determina el número correcto de bits que se utiliza para cada parte del vídeo para mantener la calidad de vídeo que especifica. Puede dejar el nivel de calidad QVBR en blanco para que el codificador determine el nivel de calidad adecuado en función de los fotogramas de vídeo de entrada. Puedes utilizar la misma configuración de QVBR para todos sus recursos; el codificador ajustará automáticamente el tamaño del archivo para adaptarse a la complejidad del vídeo. Para obtener más información, consulta [Configuración de QVBR](#).

Modo de tasa de bits constante (CBR)

Elija CBR solo si necesita que la velocidad de bits del recurso permanezca constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede necesitar una velocidad de bits constante si distribuye sus recursos por redes de ancho de banda fijo limitadas.

Al elegir CBR, el codificador limita la calidad y el tamaño del archivo con el valor que establezca en Velocidad de bits. El codificador utiliza el mismo número de bits para todas las partes del vídeo.

Modo de velocidad de bits variable (VBR)

Elija VBR si distribuye su recurso en una red que permite una velocidad de bits variable, como Internet, pero tiene que especificar el tamaño total del archivo de su recurso.

Note


Con QVBR, si configura su salida para la codificación multipaso, puede especificar de manera opcional una velocidad de bits media máxima que se limita al tamaño total del archivo de su salida. Selecciona VBR solo si el tamaño de su archivo no puede ser más pequeño que el tamaño que especifica.

Con VBR, especifica la velocidad de bits media del recurso, el codificador distribuye los bits para que vayan más bits a las partes complejas del vídeo. El tamaño total del archivo (excepto los datos del contenedor, del empaquetado y del audio) se calcula según la velocidad media de bits que especifica (en bits por segundo) veces la longitud del recurso (en segundos).

Al utilizar VBR, obtendrá mejores resultados si ajusta su velocidad media de bits para que se ajuste a la complejidad de cada recurso.

El siguiente gráfico muestra cómo los modos de velocidad de bits variables (QVBR y VBR) guardan bits innecesarios y proporcionan una mejor calidad comparada con CBR. El gráfico muestra QVBR frente a CBR, pero el mismo principio se aplica a VBR.

En las partes del gráfico en las que la línea QVBR está por encima de la línea CBR, tal y como se muestra en la parte etiquetada como Área 1, la velocidad de bits limitada por CBR limita la siguiente calidad de vídeo de las otras escenas, por lo que QVBR le proporciona una calidad más coherente. En las partes en las que la línea QVBR está por debajo de la línea CBR, como en la parte etiquetada como Área 2, una velocidad de bits baja es suficiente para la misma calidad de vídeo, por lo que QVBR guarda bits y ofrece la oportunidad para ahorrar costos en almacenamiento y distribución a través de su red de entrega de contenido (CDN).



Configuración del modo de velocidad de bits variable definida en función de la calidad

Al utilizar QVBR, puede especificar el nivel de calidad de su resultado y la velocidad máxima de bits. Por valores razonables de esta configuración, el codificador elige cuántos bits utilizará para cada parte del vídeo. Cuando apliques la misma configuración a ciertos recursos, los resultados de tu tarea para los recursos más sencillos (como los dibujos animados) tienen tamaños de archivo más pequeños que sus resultados para recursos visualmente complejos (como deportes de mucho movimiento con público vestido de forma radiante al fondo).

En esta sección se proporciona información relativa a la configuración de QVBR. La siguiente tabla proporciona un conjunto de valores recomendados para comenzar. Especifica sus valores para esta

configuración al crear sus resultados, como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#). Para obtener más información sobre la configuración individual, elige un tema de la lista de la tabla.

Resolución	Ancho	Alto	Nivel de calidad QVBR	Tasa de bits máxima
1080p	1920	1080	9	6000000
720p	1 280	720	8	4000000
720p	1 280	720	7	2000000
480p	852	480	7	1000000
360p	640	360	7	700000
288p	512	288	7	350000

No especifiques un valor para la Velocidad media máxima de bits con todas las resoluciones a menos que tenga que respetar un tope total en el tamaño del archivo. Al especificar una velocidad de bits media máxima, se reduce el beneficio que QVBR ofrece en la calidad de vídeo del índice del tamaño del archivo. Para utilizar la Velocidad media máxima de bits, primero tienes que configurar el Nivel de ajuste de calidad a Multipaso de alta calidad.

Si no está utilizando la Velocidad media máxima de bits y no vas a necesitar la codificación multipaso por otras razones, establezca el Nivel de ajuste de calidad en Única pasada con alta calidad.

Note

La codificación de multipaso es una característica a nivel profesional. Para obtener más información sobre MediaConvert los niveles de precios, consulta [MediaConvert los precios](#).

Configuración del nivel de ajuste de calidad QVBR

Nivel de calidad QVBR predeterminado

Puede dejar el nivel de calidad QVBR en blanco para que el codificador determine automáticamente el nivel de calidad adecuado en función de los fotogramas de vídeo de entrada. Si eliges la opción predeterminada, el codificador produce una calidad más uniforme en todo el vídeo en lugar de un nivel de calidad objetivo específico. Tenga en cuenta que si elige esta opción, no podrá mantener un nivel de calidad diferenciado en función del dispositivo de visualización previsto (por ejemplo, un televisor de pantalla grande, una PC, una tableta o un teléfono inteligente). El codificador determina el nivel de calidad adecuado para usted, en función de las características del vídeo de entrada, para mantener una calidad de vídeo uniforme.


Nivel de calidad QVBR personalizado

Puedes especificar el QVBR quality level (Nivel de calidad QVBR) en una escala entre el 1 y el 10. El codificador determina el número correcto de bits que se utiliza para cada parte del vídeo para mantener la calidad de vídeo que especifica.

El mejor valor para un resultado depende de cómo se verá. En general, establece el QVBR quality level (Nivel de calidad QVBR) como se muestra en la siguiente tabla.

Dispositivo de visualización destinado	Nivel de calidad QVBR recomendado para 720p/1080p
TV de pantalla grande	8 o 9
Equipo o tablet	7
Smartphone	6

El siguiente gráfico muestra cómo el cambio en el nivel de calidad afecta a la velocidad de bits que el codificador utiliza para las diferentes partes del vídeo. Aunque las líneas de los niveles 7 y 9 alcanzan su máximo y su mínimo en los mismos sitios, el codificador utiliza más bits en total cuando la calidad se establece como más alta.



Inclusión de marcadores de SCTE-35

Los marcadores de SCTE-35 indican dónde puedes insertar los sistemas posteriores otro contenido (normalmente anuncios o programas locales). Puedes incluir marcadores de SCTE-35 en las salidas de secuencia de transporte (TS), DASH, HLS y CMAF.

AWS Elemental MediaConvert coloca los marcadores SCTE-35 en las salidas de una de estas dos maneras:

- El servicio transfiere los marcadores desde la entrada a la salida. Para obtener más información, consulta [Configuración de la transferencia del marcador de SCTE-35 desde su entrada](#).
- El servicio inserta marcadores en los puntos que especifique en un documento de XML (ESAM) de administración y señalización de eventos. Para obtener más información, consulta [Especificar marcadores de SCTE-35 con XML de ESAM](#).

Independientemente de la forma que se incluyen en los marcadores de SCTE-35 en las salidas, si lo desea, puedes hacer lo siguiente:

- Puedes dejar el servicio de audio y vídeo en blanco durante los espacios publicitarios indicados por los marcadores de SCTE-35. Para obtener más información, consulta [Configuración del borrado de la disponibilidad de espacios publicitarios](#).

- Para salidas HLS, puedes hacer que el servicio incluya información de SCTE-35 en el manifiesto HLS de salida. Para obtener más información, consulte [Incluir información de SCTE-35 en su manifiesto de HLS](#). MediaConvert no escribe información SCTE-35 en manifiestos DASH.

 Note

MediaConvert no procesa la información de los manifiestos de entrada.

De forma predeterminada, el servicio no transfiere por marcadores de SCTE-35 desde su entrada. De forma predeterminada, a la hora de configurar el tarea para que transfiera marcadores desde la entrada o desde un documento ESAM, el servicio no incluye información de SCTE-35 en los manifiestos HLS ni deja en blanco el espacio publicitario.

Temas

- [Configuración de la transferencia del marcador de SCTE-35 desde su entrada](#)
- [Especificar marcadores de SCTE-35 con XML de ESAM](#)
- [Incluir información de SCTE-35 en su manifiesto de HLS](#)
- [Configuración del borrado de la disponibilidad de espacios publicitarios](#)
- [Limitaciones de SCTE-35](#)

Configuración de la transferencia del marcador de SCTE-35 desde su entrada

Puedes incluir marcadores de SCTE-35 time_signal desde la entrada en cualquier salida que tenga un contenedor de secuencia de transporte. Estas salidas pueden estar en un paquete HLS o pueden ser archivos independientes empaquetados en un contenedor de flujo de MPEG2 transporte (M2TS).

Para transferir marcadores de SCTE-35 de la entrada a la salida (consola)

1. [Abre la MediaConvert consola en /mediaconvert. https://console.aws.amazon.com](#)
2. Seleccione Crear tarea.
3. Configura la entrada, grupos de salidas y salidas para vídeo y audio, tal como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#).
4. Elige una salida en Grupo de archivos, DASH ISO, Apple HLS o CMAF.

5. En Configuración de contenedor (para salidas Grupo de archivos), DASH ISO o CMAF) o Configuración de secuencia de transporte (para salidas Apple HLS), busque Origen SCTE-35 y después elige Acceso directo.
6. Opcional. Para las salidas de un grupo de salidas Grupo de archivos, cuando establece Configuración de salida, Contenedor en Secuencia de transporte MPEG-2 (M2TS), puedes escribir un valor para SCTE-35 PID diferente de 500.

Un PID, o identificador de paquete, es un identificador de un conjunto de datos en un contenedor de flujo de transporte MPEG-2. PIDs son utilizados por los sistemas y reproductores posteriores para localizar información específica en el contenedor.

7. Opcional. En el caso de las salidas de un grupo de salidas Apple HLS puedes configurar el tarea para que incluya marcadores de anuncio en el manifiesto. Para obtener más información, consulta [Incluir información de SCTE-35 en su manifiesto de HLS](#).

Especificar marcadores de SCTE-35 con XML de ESAM

Si el vídeo de entrada no contiene marcadores SCTE-35, pero necesita especificar puntos de inserción de anuncios en los resultados, puede proporcionar documentos XML de señalización y gestión de eventos (ESAM) en la configuración de su trabajo. AWS Elemental MediaConvert Cuando lo haga, MediaConvert condicione las salidas con fotogramas IDR (Instantaneous Decoder Refresh) en los puntos de inserción que especifique en el documento. En las salidas que también están envueltas en contenedores MPEG2 -TS y HLS, MediaConvert inserta los mensajes time_signal del SCTE-35 en esos puntos.

Para los grupos de salidas Apple HLS, también puedes proporcionar un documento XML de ajuste del manifiesto HLS. A continuación, puedes configurar su tarea para acondicionar los manifiestos de sus salidas HLS en consecuencia.

Note

Para colocar marcadores SCTE-35 en las salidas MPEG2 -TS, además de suministrar los documentos XML de ESAM, también debe habilitar el SCTE-35 de ESAM en cada salida. Para obtener más información, consulta el procedimiento de la consola tras esta información general.

Acerca de los códigos temporales en los documentos ESAM

Especifique los puntos de inserción en sus documentos XML en relación con el tiempo de la salida final, después de cortar e insertar entradas. Comience su calendario desde 00:00:00:00, independientemente de su código temporal. Usa el siguiente formato de 24 horas con un número de fotograma: HH:MM:SS:FF.

Por ejemplo, un tarea tiene las siguientes tres entradas: un preprocesamiento de cinco minutos, una película de una hora y un posprocesamiento de cinco minutos. Puede utilizar el recorte de entrada para recortar solo los últimos 20 minutos de su entrada de una hora. Por lo tanto, la salida con preprocesamiento y posprocesamiento es de 30 minutos de duración. Si quiere que el primer punto de inserción aparezca tres minutos después del contenido principal, debe especificarlo a los ocho minutos, es decir, tres minutos después de los cinco minutos de grabación previa.

Para incluir documentos XML de ESAM en su configuración de tarea (consola)

1. MediaConvert [Abra https://console.aws.amazon.com/mediacore/console](https://console.aws.amazon.com/mediacore/console).
2. Elige Crear nueva tarea.
3. Configura la entrada, grupos de salidas y salidas para vídeo y audio, tal como se describe en [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#) y [Creación de salidas](#).
4. En el panel de navegación Trabajo de la izquierda, debajo de Configuración de tarea, elige Configuración.
5. En la sección Señalización de anuncios, habilita Mensajería y señalización de eventos (ESAM).
6. En XML de notificación de procesamiento de señal, introduzca el documento XML de señalización de ESAM como texto. Para ver un ejemplo, consulta [Ejemplo de notificación de procesamiento de señales de ESAM XML](#).

 Note

De forma predeterminada, MediaConvert añade una vista previa de cuatro segundos a la carga útil del ESAM. Esto podría provocar que el mensaje del SCTE-35 se MediaConvert coloque un segmento antes que el marcador de referencia designado en el manifiesto HLS. Para eliminar la grabación previa, establezca `responseSignalPreroll` en cero. Esta configuración es un elemento secundario de [EsamSettings](#).

7. Si desea incluir información sobre sus marcadores SCTE-35 en los manifiestos del HLS, en el XML de notificación de condición de confirmación del manifiesto, introduzca el documento XML condicional del manifiesto de ESAM como texto. MediaConvert no incluye información sobre sus marcadores SCTE-35 en sus manifiestos de DASH.

Para insertar marcadores de SCTE-35 en el flujo de transporte y en el manifiesto, establezca el atributo `dataPassThrough` en su documento MCC en `"true"`. Si no quiere marcadores en el flujo de transporte, elimine los atributos `dataPassThrough`.

Para ver un ejemplo, consulta [Ejemplo: notificación de condición de confirmación del manifiesto de ESAM XML](#).

8. Para cada salida MPEG2 -TS en la que desee utilizar marcadores SCTE-35, active los marcadores:
 - a. En el panel de la izquierda Trabajo, bajo Grupos de salidas, Grupo de archivos, elige la salida.
 - b. Confirme que es una MPEG2 salida -TS. En la sección Configuración de salida, asegúrese de que Contenedor está establecido en Secuencia de transporte MPEG-2.
 - c. Elige Configuración del contenedor y desplácese hasta encontrar la sección Controles PID.
 - d. En SCTE-35 de ESAM elige Habilitado.
 - e. En Origen de SCTE-3, mantenga el valor predeterminado Ninguno.
9. Realice este paso solo para los grupos de salidas Apple HLS de su tarea.

Si quieres acondicionar el manifiesto HLS con puntos de inserción ESAM, siga el procedimiento que se describe en [Incluir información de SCTE-35 en su manifiesto de HLS](#). De lo contrario, siga los pasos que se indican a continuación para confirmar que las siguientes opciones de configuración siguen manteniendo su estado predeterminado:

- a. Asegúrate de que XML de notificación de acondicionamiento de confirmación de manifiesto, como se describió en el paso anterior, está vacío.
- b. Para cada grupo de salidas Apple HLS de su tarea, confirme que ha mantenido los Marcadores de anuncios sin marcar.
 - i. En el panel izquierdo Trabajo, en Grupos de salidas, elige Apple HLS.
 - ii. En la sección Configuración del grupo Apple HLS, elige Avanzada.
 - iii. En la sección Marcadores de anuncios, quite las marcas de Básico y SCTE-35 mejorado.
- c. Para cada salida en sus grupos de salidas Apple HLS, confirme que el Origen de SCTE-35 es Ninguno:
 - i. En el panel izquierdo Trabajo, en Grupos de salidas, elige Apple HLS, elige una salida.

- ii. En la sección Configuración de salida, elige Configuración de secuencia de transporte.
- iii. En Origen de SCTE-35, elige Ninguno.

Para incluir documentos XML de ESAM en la configuración de sus trabajos (API, SDK) AWS CLI

1. Incluya la propiedad [esam](#) y sus elementos secundarios en la raíz de la configuración del tarea en su especificación de tarea de JSON. Estas propiedades se muestran en el siguiente ejemplo.
 - a. Incluya su especificación XML de procesamiento de señal de ESAM como una cadena en la configuración `sccXml`.
 - b. Opcionalmente, incluya un documento de notificación XML de acondicionamiento de confirmación de manifiesto como una cadena en la configuración `mccXml`:

```
"esam": {
  "responseSignalPreroll": 4000,
  "signalProcessingNotification": {
    "sccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>
\n<SignalProcessingNotification ...\"
  },
  "manifestConfirmConditionNotification": {
    "mccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\"yes\"?>
\n<ns2:ManifestConfirmConditionNotification ... \"
  }
}
```

2. Para cada salida M2TS (MPEG2 Transport Stream) de su trabajo, defina la especificación de su trabajo en JSON, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Incluya la propiedad [scte35Esam](#). Establece [scte35Source](#) en NONE.

```
"outputs": [
  {
    "extension": "m2ts",
    "containerSettings": {
      "container": "M2TS",
      "m2tsSettings": {
        ...

        "scte35Esam": {
          "scte35EsamPid": 508
        },
      }
    }
  }
]
```

```
...
  "scte35Source": "NONE"
}
```

3. Si quieres acondicionar sus manifiestos HLS con información de SCTE-35, para cada grupo de salida HLS de Apple en su tarea, incluya lo siguiente. Esta configuración se muestra en el ejemplo al final de este paso:
 - Establece [scte35Source](#) en PASSTHROUGH.
 - Incluya [adMarkers](#) y enumere uno o ambos ELEMENTAL_SCTE35 o ELEMENTAL en una matriz.

Para manifiestos de muestra creados con cada configuración seleccionada, consulta [Manifiesto de muestra: marcadores de anuncios básicos](#) y [Manifiesto de muestra: marcadores de anuncios SCTE-35 mejorados](#).

Si no desea acondicionar manifiestos HLS con información de SCTE-35, mantenga el valor predeterminado NONE para scte35Source y no incluya adMarkers:

```
"outputGroups": [
  {
    "customName": "apple_hls",
    "outputGroupSettings": {
      "type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
      "hlsGroupSettings": {
        "adMarkers": [
          "ELEMENTAL_SCTE35"
        ],
        ...
      }
    },
    "outputs": [
      {
        "extension": "m3u8",
        "nameModifier": "high",
        "outputSettings": {
          "hlsSettings": {
            ...
          }
        }
      },
    ],
  },
]
```

```

"containerSettings": {
  "container": "M3U8",
  "m3u8Settings": {
    ...
    "scte35Source": "PASSTHROUGH"
  }
}

```

4. Envíe el tarea como de costumbre.

Para obtener información sobre el envío de AWS Elemental MediaConvert trabajos mediante programación, consulte [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la AWS SDKs o la API AWS CLI](#) y [Cómo empezar a AWS Elemental MediaConvert usar la API](#).

Ejemplo de notificación de procesamiento de señales de ESAM XML

Este bloque de ESAM XML genera dos cortes publicitarios de 30 segundos, uno en el segundo 10 y otro en el segundo 75.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SignalProcessingNotification xmlns="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:signal:1"
  xmlns:sig="urn:cablelabs:md:xsd:signaling:3.0"
  xmlns:common="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:common:1" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" acquisitionPointIdentity="ExampleESAM">

  <common:BatchInfo batchId="1">
    <common:Source xsi:type="content:MovieType" />
  </common:BatchInfo>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1"
signalPointID="10.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="10.00"/>
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="52"
upidType="9" upid="1" duration="PT30S" segmentNumber="1" segmentsExpected="1"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>
  <ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="1" startOffset="PT10S" duration="PT30S"/>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="2"
signalPointID="40.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="40.00" />
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">

```

```

    <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="53"
upidType="9" upid="2"/>
  </sig:SCTE35PointDescriptor>
</ResponseSignal>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3"
signalPointID="75.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="75.00"/>
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="52"
upidType="9" upid="3" duration="PT30S" segmentNumber="2" segmentsExpected="1"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>
  <ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="3" startOffset="PT75S" duration="PT30S"/>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="4"
signalPointID="105.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="105.00" />
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="53"
upidType="9" upid="4"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>

</SignalProcessingNotification>

```

Ejemplo: notificación de condición de confirmación del manifiesto de ESAM XML

Este documento XML con la condición de confirmación del manifiesto (MCC) de ESAM genera etiquetas de referencia del manifiesto de HLS para dos pausas publicitarias de 30 segundos. La primera comienza a los 10 segundos; la segunda comienza a los 75 segundos. Estas etiquetas de manifiesto de referencia también contienen datos que un cliente intermedio puedes utilizar para sustituir e insertar anuncios. Los resultados generados con este documento MCC contienen un mensaje de SCTE-35 incrustado en el archivo de flujo de transporte durante la primera pausa publicitaria, pero no en la segunda.

Note el atributo `dataPassThrough` en la primera pausa publicitaria. Cuando este atributo está presente y establecido en `"true"`, MediaConvert inserta los marcadores SCTE-35 en el flujo de transporte además del manifiesto. En las pausas publicitarias que quiera marcar solo en el manifiesto, omita el atributo `dataPassThrough`.

MediaConvert solo admite el acondicionamiento de manifiestos con ESAM en paquetes HLS.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns2:ManifestConfirmConditionNotification xmlns:ns2="http://www.cablelabs.com/
namespaces/metadata/xsd/confirmation/2" xmlns="http://www.cablelabs.com/namespaces/
metadata/xsd/core/2" xmlns:ns3="http://www.cablelabs.com/namespaces/metadata/xsd/
signaling/2">
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1"
duration="PT30S" dataPassThrough="true">
    <ns2:SegmentModify>
      <ns2:FirstSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,
PAID=amazon.com/TEST20140205000000346,Acds=BA" />
      </ns2:FirstSegment>
      <ns2:SpanSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4,
SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST20140205000000346,Acds=BA"
adapt="true" />
      </ns2:SpanSegment>
      <ns2:LastSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after"
adapt="true" />
      </ns2:LastSegment>
    </ns2:SegmentModify>
  </ns2:ManifestResponse>
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM"
acquisitionSignalID="2"></ns2:ManifestResponse>
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3"
duration="PT30S">
    <ns2:SegmentModify>
      <ns2:FirstSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,
PAID=amazon.com/TEST20140205000000347,Acds=BA" />
      </ns2:FirstSegment>
      <ns2:SpanSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4,
SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST20140205000000346,Acds=BA"
adapt="true" />
      </ns2:SpanSegment>
      <ns2:LastSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after"
adapt="true" />
      </ns2:LastSegment>
    </ns2:SegmentModify>
  </ns2:ManifestResponse>

```

```
<ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM"
acquisitionSignalID="4"></ns2:ManifestResponse>
</ns2:ManifestConfirmConditionNotification>
```

Incluir información de SCTE-35 en su manifiesto de HLS

Para salidas en un paquete de HLS, puedes hacer que el servicio incluya información en el manifiesto de HLS acerca de los marcadores de SCTE-35 que están en cada una de las salidas.

Para incluir información de SCTE-35 en su manifiesto HLS (consola)

1. Abre la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Elige Crear nuevo tarea.
3. Configura los grupos de entrada y salidas y las salidas para vídeo y audio, según el procedimiento descrito en [Configuración de la transferencia de SCTE-35](#) o [Inserción de SCTE-35 con ESAM](#).
4. Habilite marcadores de anuncios en cada uno de sus grupos de salidas Apple HLS.
 - a. En el panel izquierdo Trabajo, en Grupos de salidas, elige Apple HLS.
 - b. En la sección Configuración del grupo Apple HLS, elige Avanzada.
 - c. Elige Configuración del contenedor y desplácese hasta encontrar la sección Controles PID.
 - d. En la sección Marcadores de anuncios, elige uno o ambas de estas opciones: Básico y SCTE-35 mejorado.

Para manifiestos de muestra creados con cada configuración seleccionada, consulta [Manifiesto de muestra: marcadores de anuncios básicos](#) y [Manifiesto de muestra: marcadores de anuncios SCTE-35 mejorados](#).

5. Si el origen de sus marcadores de anuncios es un documento de ESAM, define estas opciones de configuración adicionales:
 - a. Asegúrate de que ha introducido XML para XML de notificación de acondicionamiento de confirmación de manifiesto durante el procedimiento que se describe en [Especificar marcadores de SCTE-35 con XML de ESAM](#).

Si quieres incluir marcadores SCTE-35 en el flujo de transporte de salida y en el manifiesto, utilice los atributos dataPassThrough establecidos en "true". Cuando no quiera marcadores en el flujo de transporte, no incluya los atributos dataPassThrough.

- b. Para cada salida en cada uno de sus grupos de salidas HLS de Apple, establezca Origen de SCTE-35 en Acceso directo.
 - i. En el panel izquierdo Trabajo, en Grupos de salidas, elige Apple HLS, elige una salida.
 - ii. En la sección Configuración de salida, elige Configuración de secuencia de transporte.
 - iii. En Origen de SCTE-35, elige Acceso directo.

Manifiesto de muestra: marcadores de anuncios básicos

Para generar el siguiente manifiesto de ejemplo, elige Configuración del grupo Apple HLS, Avanzada, Marcadores de anuncios, Básico:

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:2.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:14.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:26.000/30
#EXTINF:4.000,
file_60p_1_00005.ts
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
```



```
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:9.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:21.000/30
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST
```

Manifiesto de muestra: marcadores de anuncios SCTE-35 mejorados

Para generar el siguiente manifiesto de ejemplo, elige Configuración del grupo Apple HLS, Avanzada, Marcadores de anuncios, SCTE-35 mejorados:

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
```

```
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-0ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=2.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=14.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=26.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:4.000,
file_60p_1_00005.ts
#EXT-0ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+ADbugAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA1AAA3v5+Q
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
#EXT-0ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=9.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=21.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-0ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AJAyEAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA1AABStd4A
```

```
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST
```

Configuración del borrado de la disponibilidad de espacios publicitarios

Puedes habilitar dejar en blanco el espacio publicitario para quitar contenido de vídeo, quitar subtítulos y silenciar audio durante las partes de la salida que están marcadas como disponibles para anuncios (espacios publicitarios).

Configura si hay marcadores de SCTE-35 en cada salida individualmente, pero habilita o deshabilita dejar en blanco los espacios publicitarios para cada salida del tarea. Para dejar en blanco el espacio publicitario, tiene que configurar marcadores de SCTE-35 y habilitar la opción de dejar en blanco el espacio publicitario, tal y como se describe en el siguiente procedimiento.

Para habilitar dejar en blanco el espacio publicitario (consola)

1. Abre la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Elige Crear nuevo tarea.

3. Configura los grupos de entrada y salidas y las salidas para vídeo y audio, según el procedimiento descrito en [Configuración de la transferencia de SCTE-35](#) o [Inserción de SCTE-35 con ESAM](#).
4. En el panel de navegación izquierdo, en Configuración del tarea, elige Configuración.
5. En Procesadores globales, habilita Dejar en blanco espacio publicitario.
6. Si lo desea, en imágenes de borrado, proporcione un URI a un archivo de entrada de imagen que esté almacenado en Amazon S3 o en un servidor HTTP (S). Para las entradas de Amazon S3, puedes especificar el URI directamente o elegir Examinar para seleccionar de entre sus buckets de Amazon S3. Para las entradas HTTP(S), proporcione la URL del archivo de vídeo de entrada. Para obtener más información, consulta [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Si especifica una imagen aquí, el servicio inserta la imagen de todos los fotogramas de vídeo dentro del espacio publicitario. Si no especifica una imagen, el servicio utiliza una claqueta negra en su lugar.

Las imágenes de borrado deben ser archivos .png o .bmp que tengan el mismo tamaño o inferior, en píxeles, que la resolución de vídeo de salida.

Limitaciones de SCTE-35

Las limitaciones de compatibilidad de SCTE-35 son las siguientes:

- Puedes especificar puntos de inserción con XML de ESAM o pasar mensajes de SCTE-35 desde la entrada. No puedes hacer ambas cosas.
- AWS Elemental MediaConvert solo admite mensajes time_signal, no mensajes splice_insert.
- El servicio inserta mensajes de SCTE-35 solo en las siguientes salidas:
 - Salidas en grupos de salidas de Grupo de archivos con Secuencia de transporte MPEG-2 configurada para Contenedor.

Establezca el contenedor para cada salida en Configuración de salida, Contenedor.

- Salidas en grupos de salidas DASH ISO.
- Salidas en grupos de salidas Apple HLS.
- Salidas en grupos de salidas CMAF.
- El servicio fuerza fotogramas de Actualización instantánea del decodificador (IDR) en los puntos de inserción especificados en el documento XML de ESAM con los siguientes códecs de salida: MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264) o HEVC (H.265).

En la [MediaConvert consola](#), vaya a Ajustes de codificación, Vídeo y, a continuación, configure el códec para cada salida en la sección Códec de vídeo.

- Los grupos de salidas DASH ISO y CMAF DASH solo admiten salidas de manifiesto de un solo período.

Configuración de códigos temporales

AWS Elemental MediaConvert gestiona los fotogramas de vídeo transcodificados por su código de tiempo. El servicio utiliza los códigos temporales de las líneas temporales de entrada y salida que construye para alinear los elementos de los recursos de salida. Para obtener información sobre qué características se ven afectadas por cada tipo de línea temporal y sobre cómo funcionan las líneas temporales, consulta [¿Cómo MediaConvert utiliza los cronogramas para ensamblar los trabajos](#).

Existen tres distintos grupos de ajustes de código temporal distintos, ubicados en tres lugares distintos en la consola:

- Configuración del código temporal de entrada

El valor de entrada de Origen de código temporal afecta a la línea temporal de entrada.

- Configuración de código temporal para toda la tarea

Los valores de Configuración de código temporal bajo Configuración del tarea afectan a la línea temporal de salida.

- Configuración de código temporal de salida

La configuración del código temporal en Salida determina si aparece y cómo lo hace la información de código temporal en cada salida: Estos ajustes solo afectan a lo que se incluye en las salidas; no determinan los códigos temporales.

Para proporcionar precisión de fotogramas a las entradas de vídeo, MediaConvert utiliza códigos de tiempo que especifican los fotogramas por número de fotogramas, no por milisegundos. Todos los códigos temporales usan el siguiente formato de 24 horas con un número de fotograma: HH:MM:SS:FF. Para colocar fotogramas, MediaConvert utiliza un punto y coma antes del número de fotograma: HH:MM:SS; FF.

Al especificar un clip de entrada para una entrada únicamente de audio, los últimos números del código de tiempo que introduzca corresponden a centésimas de segundo. Por ejemplo, 00:00:30:75 equivale a 30,75 segundos.

Temas

- [Ajuste de la línea temporal de entrada con el origen del código temporal de entrada](#)
- [Ajuste de la línea temporal de salida con la configuración de código temporal para todo el tarea](#)
- [Inserción de metadatos de código temporal](#)
- [Forzado de códigos temporales en fotogramas de video](#)

Ajuste de la línea temporal de entrada con el origen del código temporal de entrada

El valor de Origen de código temporal que especifique en la configuración de una entrada afecta a la línea temporal de entrada de esa entrada. Para obtener información sobre las características afectadas por la línea temporal de entrada, consulta [Líneas temporales de entrada](#).

Para ajustar la configuración de Origen de código temporal de entrada (consola)

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija una entrada.
2. En el selector de vídeo, fuente de código de tiempo, especifique si MediaConvert lee los códigos de tiempo de la entrada o los genera. MediaConvert puede generar códigos de tiempo a partir de cero o a partir de un código de tiempo inicial que usted especifique. Estas son las opciones para Origen de código temporal:
 - Incrustado: el servicio utiliza los códigos temporales incrustados en el vídeo de entrada. Este es el valor predeterminado.



Note

No elija este valor a menos que el vídeo de entrada tenga incrustados los códigos temporales.

- Inicio en 0: el servicio establece el código temporal del primer fotograma del tarea en 00:00:00:00.
- Inicio especificado: el servicio establece el código temporal del primer fotograma de la entrada en el valor que especifique en la opción Código temporal de inicio.

Sin importar el origen, todos los códigos temporales usan el siguiente formato de 24 horas con un número de fotograma: HH:MM:SS:FF.

Para ajustar la configuración de entrada **TimecodeSource** (fuente del código de tiempo) (API, SDK y) AWS CLI

- En la especificación del tarea de JSON, incluya un valor para [TimecodeSource](#), que se encuentra dentro de Settings, Inputs.

Elija un valor para TimecodeSource de la siguiente manera:

- INCRUSTADO: el servicio utiliza los códigos temporales incrustados en el vídeo de entrada. Este es el valor predeterminado.

 Note

No elija este valor a menos que el vídeo de entrada tenga incrustados los códigos temporales.

- INICIO EN 0: el servicio establece el código temporal del primer fotograma del tarea en 00:00:00:00.
- INICIO ESPECIFICADO: el servicio establece el código temporal del primer fotograma de la entrada en el valor que especifique en la opción Código temporal de inicio.

Ajuste de la línea temporal de salida con la configuración de código temporal para todo el tarea

Los valores que especifique en Configuración de código temporal para todo el tarea afectan a la línea temporal de salida. Para obtener información sobre las características afectadas por la línea temporal de salida, consulta [Línea temporal de salida](#).

Para ajustar la configuración de código temporal para todo el tarea (consola)

- En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija Configuración.
- En la sección Configuración de código temporal, para Origen, seleccione uno de los valores siguientes:

- Incrustado: el servicio utiliza los códigos temporales incrustados en el vídeo.
- Inicio en 0: el servicio omite los códigos temporales incrustados y le asigna al primer fotograma de vídeo el código temporal 00:00:00:00 (HH:MM:SS:FF).
- Inicio especificado: el servicio omite los códigos temporales incrustados y asigna al primer fotograma de vídeo el valor proporcionado para Código temporal de inicio.

El campo Código temporal de inicio aparece cuando elige Inicio especificado.

Si utiliza la API o un SDK, encontrará esta configuración en el archivo JSON de su tarea. El nombre de la configuración es `Source`, ubicado dentro de `Settings`, `TimecodeConfig`.

Si no elige un valor para Origen, el servicio toma el valor predeterminado Incrustado.

 Note

Si su vídeo de entrada no tiene códigos de tiempo incrustados y establece Origen en Incrustado o deja Origen sin especificar, la salida no tendrá códigos de tiempo. Esto significa que las características que requieren una hora de inicio basada en códigos temporales, como, por ejemplo, subtítulos asociados y superposiciones de gráfico, no aparecen en el vídeo de salida.

3. Establezca un valor para Código temporal de delimitador.

Si utiliza una plataforma de edición que se base en un código temporal de delimitador, utilice Código temporal de delimitador para especificar un punto en el que los fotogramas de entrada y salida tengan el mismo código temporal. Usa el siguiente formato de 24 horas con un número de fotograma: HH:MM:SS:FF. Este ajuste omite la conversión de velocidad de fotogramas.

El comportamiento del sistema para Código temporal de delimitador varía en función de su configuración para Origen:

- Si elige Inicio en 0 para Origen, el fotograma delimitador es el código temporal que proporciona en Código temporal de delimitador, contando desde 00:00:00:00.

Por ejemplo, si establece el Código temporal de delimitador en 01:00:05:00, el fotograma delimitador está en una hora y cinco segundos después del inicio del vídeo.

- Si elige Incrustado para Origen, el fotograma delimitador es el código temporal que proporciona en Código temporal de delimitador, contando desde el primer código temporal incrustado.

Por ejemplo, si los códigos temporales incrustados comienzan en 01:00:00:00 y establece Código temporal de delimitador en 01:00:05:00, el fotograma delimitador está en cinco segundos después del inicio del vídeo.

- Si elige Inicio especificado para Origen, el fotograma delimitador es el código temporal que proporciona en Código temporal de delimitador, contando desde el código temporal que especifique para el primer fotograma.

Por ejemplo, si especifica 00:30:00:00 como código temporal de inicio y establece Código temporal de delimitador en 01:00:05:00, el fotograma delimitador está en treinta minutos y cinco segundos después del inicio del vídeo.

Si utiliza la API o un SDK, encontrará esta configuración en el archivo JSON de su tarea. El nombre de la configuración es `Anchor`, ubicado en `Settings`, `TimecodeConfig`.

Si no establece un valor para Código temporal de delimitador, el servicio no utiliza ningún código temporal de delimitador.

4. En Desplazamiento de marca temporal, proporcione una fecha. Esta configuración solo se aplica a las salidas que admiten un program-date-time sello. Utilice Desplazamiento de marca temporal para sobrescribir la fecha del código temporal sin afectar a la hora y número de fotograma. Esta configuración no tiene ningún efecto a menos que también incluya el program-date-time sello en la salida.

Si utiliza la API o un SDK, encontrará esta configuración en el archivo JSON de su tarea. El nombre de la configuración es `TimestampOffset`, ubicado en `Settings`, `TimecodeConfig`.

Para ajustar la configuración del código de tiempo de todo el trabajo (API, SDK y AWS CLI)

1. En la especificación del tarea de JSON, incluya un valor para [Origen](#), que se encuentra dentro de `Settings`, `TimecodeConfig`. Elija uno de los valores siguientes:
 - INCRUSTADO: el servicio utiliza los códigos temporales incrustados en el vídeo.
 - INICIO EN 0: el servicio omite los códigos temporales incrustados y asigna al primer fotograma de vídeo el código temporal 00:00:00:00 (HH:MM:SS:FF).

- **INICIO ESPECIFICADO:** el servicio omite los códigos temporales incrustados y asigna al primer fotograma de vídeo el valor proporcionado para Código temporal de inicio.

El campo Código temporal de inicio aparece cuando elige Inicio especificado.

Si no elige un valor para Origen, el servicio toma el valor predeterminado Incrustado.

 Note

Si su vídeo de entrada no tiene códigos de tiempo incrustados y establece Origen en Incrustado o deja Origen sin especificar, la salida no tendrá códigos de tiempo. Esto significa que las características que requieren una hora de inicio basada en códigos temporales, como, por ejemplo, subtítulos asociados y superposiciones de gráfico, no aparecen en el vídeo de salida.

2. Opcional. En la especificación del tarea de JSON, incluya un valor para `Anchor`, que se encuentra dentro de `Settings, TimecodeConfig`.

Si utiliza una plataforma de edición que se base en un código temporal delimitador, utilice `Anchor` para especificar un punto en el que los fotogramas de entrada y salida tengan el mismo código temporal. Usa el siguiente formato de 24 horas con un número de fotograma: `HH:MM:SS:FF`. Este ajuste omite la conversión de velocidad de fotogramas.

El comportamiento del sistema para `Anchor` varía en función de la configuración de `Source`:

- Si elige `ZEROBASED` para `Source`, el fotograma delimitador es el código temporal que proporciona en `Anchor`, contando desde las `00:00:00:00`.

Por ejemplo, si establece `Anchor` en `01:00:05:00`, el fotograma delimitador está una hora y cinco segundos después del inicio del vídeo.

- Si elige `EMBEDDED` para `Source`, el fotograma delimitador es el código temporal que proporciona en `Anchor`, contando desde el primer código temporal incrustado.

Por ejemplo, si los códigos temporales incrustados comienzan en `01:00:00:00` y establece `Anchor` en `01:00:05:00`, el fotograma delimitador está cinco segundos después del inicio del vídeo.

- Si elige SPECIFIEDSTART para Source, el fotograma delimitador es el código temporal que proporciona en Anchor, contando desde el código temporal que especifique para el primer fotograma.

Por ejemplo, si especifica 00:30:00:00 como código temporal de inicio y establece Anchor en 01:00:05:00, el fotograma delimitador está treinta minutos y cinco segundos después del inicio del vídeo.

3. Opcional. En la especificación del tarea de JSON, incluya un valor para TimestampOffset, que se encuentra dentro de Settings, TimecodeConfig. Especifique la fecha en el siguiente formato: YYYY-MM-DD. Por ejemplo, 2008-06-26.

Esta configuración solo se aplica a las salidas que admiten un sello. program-date-time Utilice Desplazamiento de marca temporal para sobrescribir la fecha del código temporal sin afectar a la hora y número de fotograma. Esta configuración no tiene ningún efecto a menos que también incluya el program-date-time sello en la salida.

Inserción de metadatos de código temporal

La configuración de inserción del código de tiempo determina si una salida determinada tiene códigos de tiempo incrustados en sus metadatos. MediaConvert coloca automáticamente esta información en el lugar adecuado, según el códec de salida. En el caso de MPEG-2 y QuickTime códecs, como Apple ProRes, el servicio inserta los códigos de tiempo en los metadatos del fotograma I del vídeo. Para H.265 (HEVC) y H.264 (AVC), el servicio inserta los códigos temporales en el mensaje de sincronización de imagen de información de mejora adicional (SEI).

Para incluir metadatos de código temporal en una salida (consola)

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija una salida.
2. En Ajustes de transmisión, Inserción de código temporal, elija Insertar para incluir metadatos de código temporal. Seleccione Deshabilitado para omitir los metadatos de código temporal.

Para incluir metadatos de códigos de tiempo en una salida (API, SDK y) AWS CLI

- En la especificación de trabajo de JSON, establece un valor para [TimecodeInsertion](#), ubicado en Settings, OutputGroupsOutputs, VideoDescription.

Utilice `PIC_TIMING_SEI` para incluir metadatos de código temporal. Utilice `DISABLED` para omitir los metadatos de código temporal.

Forzado de códigos temporales en fotogramas de video

La configuración Código temporal forzado determina si una salida dada tiene códigos temporales visibles inscritos en los propios fotogramas de vídeo. Los códigos temporales no son una superposición, sino una parte permanente de los fotogramas de vídeo.

Para forzar códigos temporales en una salida (consola)

1. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija una salida.
2. En Ajustes de transmisión, Preprocesadores, elija Código temporal forzado.
3. Opcionalmente, proporcione valores para los ajustes Prefijo, Tamaño de fuente y Posición. Incluso si no proporciona estos valores, los códigos temporales se fuerzan en la salida utilizando estos valores predeterminados:
 - Prefijo: sin prefijo
 - Tamaño de fuente: Extra pequeño (10)
 - Posición: Centro superior

Para obtener más información acerca de cada uno de estos ajustes, elija el enlace información junto a Código temporal forzado.

Para grabar códigos de tiempo en una salida (API, SDK y AWS CLI)

1. En la especificación de trabajo de JSON, incluye la configuración [TimecodeBurnin](#). TimecodeBurninse encuentra en SettingsOutputGroups,Outputs,VideoDescription,VideoPreprocessors.
2. Si lo desea, proporcione valores para la configuración que sean elementos secundarios de TimecodeBurnin. Si no proporciona estos valores, los códigos temporales se fuerzan en la salida utilizando estos valores predeterminados:
 - Prefix: sin prefijo
 - FontSize: 10

- `Position: TOP_CENTER`

Generación de video en negro

Esta guía le muestra cómo generar vídeo negro con AWS Elemental MediaConvert. Para generar video en negro, puedes agregar una entrada e incluir un generador de video o crear una salida de video a partir de una entrada que no tenga video.

Flujos de tarea para tener en cuenta a la hora de generar un video en negro:

- Insertar un video en negro al principio del contenido.
- Insertar un video en negro entre dos entradas.
- Insertar un video en negro al final del contenido.
- Crear una pista de video en negro para una entrada solo de audio o solo de subtítulos.
- Cualquier combinación de los anteriores.

Temas

- [Cómo generar video en negro](#)
- [Limitaciones de características para el Generador de vídeo](#)

Cómo generar video en negro

En los siguientes pasos, incluirás un generador de video para generar un video en negro. Cuando lo hagas, especifica también un valor numérico para la Duración en milisegundos comprendido entre 50 y 86400000. Esto crea una entrada de video con fotogramas negros durante ese tiempo sin una pista de audio.

Como alternativa, crea MediaConvert automáticamente un vídeo negro cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La entrada no tiene video. Entre los ejemplos se incluyen:
 - Entradas solo de audio
 - Entradas solo para subtítulos (en formatos de sidecar)
- La salida incluye una pista de video.

En los ejemplos anteriores, la duración del video en negro que generes coincidirá con la duración del audio o los subtítulos de entrada.

Genera video en negro agregando una entrada con el generador de video especificado.

1. En el panel de Entrada, activa el Generador de video.
2. Especifica un valor para la Duración en milisegundos.
3. Tras definir el resto de la configuración de tu tarea, elige Crear.

Crear una pista de video en negro para una entrada solo de audio.

1. En el panel de Entrada, deje en blanco la URL del archivo de entrada.
2. En los Selectores de audio, Selector de audio 1, activa Archivo externo.
3. Introduzca la URL de la entrada de audio.
 - Si la entrada tiene audio y vídeo, MediaConvert ignora el vídeo de entrada.
4. En Selectores de audio, especifica cualquier otra configuración de audio de entrada necesaria.
5. Consulte el [Paso 3: crear grupos de salidas](#) y el [Paso 4: crear salidas](#) para configurar las salidas.
 - a. Debes incluir una pista de vídeo en la salida.
 - b. Debes incluir una pista de audio en la salida, con el Origen de audio configurado en el Selector de audio especificado en el paso 2, que se mostró anteriormente.
6. Tras definir el resto de la configuración de tu tarea, elige Crear.
7. MediaConvert crea automáticamente un vídeo negro con la misma duración que el selector de audio de entrada.

Crear una pista de video en negro para una entrada solo de subtítulos.

1. En el panel de Entrada, deje en blanco la URL del archivo de entrada.
2. En la sección Selectores de subtítulos, elige Añadir selector de subtítulos.
3. En Selector de subtítulos 1, en Origen, elige un formato de subtítulos de sidecar.
 - No son compatibles los formatos de subtítulos que no son sidecar.
4. Introduzca la URL de la entrada de los subtítulos.
5. Consulte el [Paso 3: crear grupos de salidas](#) y el [Paso 4: crear salidas](#) para configurar las salidas.

- a. Debes incluir una pista de vídeo en la salida.
 - b. Debes incluir una pista de subtítulos en la salida, con el Origen de subtítulos configurado en el Selector de subtítulos especificado en el paso 2 anterior.
6. Tras definir el resto de la configuración de tu tarea, elige Crear.
7. MediaConvert crea automáticamente un vídeo negro, con la misma duración que el selector de subtítulos de entrada.

Preguntas frecuentes sobre el Generador de video

P: ¿Qué pasa si mi tarea genera video en negro y configuro la velocidad de fotogramas de salida en Seguir fuente?

Si su trabajo no incluye ninguna otra entrada, no hay ninguna velocidad de fotogramas de entrada MediaConvert a la que seguir. Debes especificar una velocidad de fotogramas de salida.

Si su trabajo incluye cualquier otra entrada de vídeo, MediaConvert utiliza la velocidad de fotogramas de la primera entrada de vídeo.

P: ¿Qué pasa si mi tarea genera video en negro y no defino una resolución de salida?

Si su trabajo no incluye ninguna otra entrada, no hay ninguna resolución de entrada MediaConvert a seguir. Especifica una resolución de salida.

Si su trabajo incluye cualquier otra entrada de vídeo, MediaConvert utilizará la resolución de la primera entrada de vídeo.

Limitaciones de características para el Generador de vídeo

La siguiente característica no está disponible cuando genera video en negro:

- Transcodificación acelerada

Uso de superposiciones de vídeo

Con la característica de superposiciones de vídeo, puede superponer el contenido de vídeo de varios vídeos simultáneamente. Además, puede mover o cambiar el tamaño del contenido de vídeo de forma dinámica a lo largo del tiempo.

Las superposiciones de vídeo ofrecen muchas posibilidades creativas. A continuación, se muestran ejemplos de flujos de tarea comunes:

- Proporcione material de archivo alternativo para una escena.
- Elimine el contenido, como el capturado durante una transmisión en directo o el contenido sobre el que no tiene derechos.
- Reduzca su contenido principal mientras se reproduce un anuncio.

Temas

- [Cómo superponer un vídeo a pantalla completa](#)
- [Cómo reducir el contenido durante la reproducción del anuncio \(\) picture-in-picture](#)
- [Cómo reducir el contenido durante la reproducción de un anuncio \(fusionar hueco\)](#)
- [Limitaciones de la característica de superposición de vídeo](#)

Cómo superponer un vídeo a pantalla completa

El siguiente procedimiento describe cómo mostrar una superposición de vídeo a pantalla completa durante el tiempo que especifica.

MediaConvert consola

Para añadir una superposición de vídeo mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Especifica un vídeo de entrada. Para obtener más información, consulta el Paso 1: archivos de entrada en la [Configuración de tareas](#).
3. En los ajustes de entrada, junto a Superposiciones de vídeo, selecciona Añadir superposición.
4. Especifique un URI de archivo de entrada.
5. Especifica un Código temporal de inicio.
6. Especifica un Código temporal de finalización.
7. Si quieres, añade Clips de entrada para la superposición de vídeo.

API, SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para especificar una superposición de vídeo mediante la API, el SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI), incluye JSON VideoOverlays en la configuración de tu trabajo.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica una superposición de vídeo a pantalla completa en el código de tiempo 00:10:00:00 durante un minuto a partir de una entrada recortada:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "VideoOverlays": [
          {
            "Input": {
              "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/overlay.mp4",
              "InputClippings": [
                {
                  "StartTimecode": "00:10:00:00",
                  "EndTimecode": "00:11:00:00"
                }
              ],
              "TimecodeSource": "EMBEDDED"
            },
            "StartTimecode": "00:01:00:00",
            "EndTimecode": "00:02:00:00"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Cómo reducir el contenido durante la reproducción del anuncio () picture-in-picture

El siguiente procedimiento describe cómo reducir el tamaño del contenido principal (hasta un 20 %) al mostrar un anuncio en pantalla completa. En los pasos 3 a 7, se debe especificar un anuncio a pantalla completa. En los pasos 8 a 12, se debe reducir temporalmente el vídeo de entrada base.

MediaConvert consola

Para añadir una superposición de vídeo mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Especifica un vídeo de entrada. Para obtener más información, consulta el Paso 1: archivos de entrada en la [Configuración de tareas](#).
3. En los ajustes de entrada, junto a Superposiciones de vídeo, selecciona Añadir superposición.
4. Especifique una URL de archivo de entrada para su archivo de anuncios.
5. Especifica un Código temporal de inicio.
6. Especifica un Código temporal de finalización.
7. Si quieres, añade Clips de entrada para la superposición de vídeo.
8. Añada una superposición independiente seleccionando Añadir superposición. Esta superposición proporciona las transiciones animadas de cambio de tamaño para el vídeo de entrada base.
9. Seleccione Añadir transición.
10. En la transición, especifique lo siguiente: altura: 20, anchura: 20, posición X: 75, posición Y: 75, especifique un código de tiempo de inicio y especifique un código de tiempo de finalización.
11. Seleccione Añadir transición.
12. En la transición, especifique lo siguiente: altura: 100, anchura: 100, posición X: 0, posición Y: 0, especifique un código de tiempo de inicio un tiempo después de la transición anterior y especifique un código de tiempo de finalización.


API, SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para especificar una superposición de vídeo mediante la API, el SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI), incluye JSON VideoOverlays en la configuración de tu trabajo.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica un anuncio de pantalla completa y reduce temporalmente el tamaño del vídeo de entrada base:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "VideoOverlays": [
          {
```

```
"EndTimecode": "00:00:18:00",
"InitialPosition": {
  "Height": 100,
  "Unit": "PERCENTAGE",
  "Width": 100,
  "XPosition": 0,
  "YPosition": 0
},
"Input": {
  "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/advertisement.mp4",
  "InputClippings": [
    {
      "EndTimecode": "00:01:15:02",
      "StartTimecode": "00:00:45:00"
    }
  ],
  "TimecodeSource": "ZEROBASED"
},
"StartTimecode": "00:00:13:00"
},
{
  "Transitions": [
    {
      "EndPosition": {
        "Height": 20,
        "Unit": "PERCENTAGE",
        "Width": 20,
        "XPosition": 75,
        "YPosition": 75
      },
      "EndTimecode": "00:00:13:40",
      "StartTimecode": "00:00:13:00"
    },
    {
      "EndPosition": {
        "Height": 100,
        "Unit": "PERCENTAGE",
        "Width": 100,
        "XPosition": 0,
        "YPosition": 0
      },
      "EndTimecode": "00:00:18:00",
      "StartTimecode": "00:00:17:40"
    }
  ]
}
```



Cómo reducir el contenido durante la reproducción de un anuncio (fusionar hueco)

El siguiente procedimiento describe cómo reducir el tamaño del contenido principal (hasta un 75 %) al mostrar un anuncio debajo de él. En los pasos 3 a 12, se debe especificar un anuncio a pantalla completa. En los pasos 12 a 17, se reduce temporalmente el vídeo de entrada base.

MediaConvert consola

Para añadir una superposición de vídeo mediante la MediaConvert consola:

1. Abre la página [Crear trabajo](#) en la MediaConvert consola.
2. Especifica un vídeo de entrada. Para obtener más información, consulta el Paso 1: archivos de entrada en la [Configuración de tareas](#).
3. En los ajustes de entrada, junto a Superposiciones de vídeo, selecciona Añadir superposición.
4. Especifique una URL de archivo de entrada para su archivo de anuncios.
5. Especifica un Código temporal de inicio.
6. Especifica un Código temporal de finalización.
7. En Posición inicial, especifique lo siguiente: altura: 125, anchura: 125, posición X: -25, posición Y: 0, unidad: porcentaje, especifique un código de tiempo de inicio y especifique un código de tiempo de finalización.
8. Seleccione Añadir transición.
9. En la transición, especifique lo siguiente: altura: 100, anchura: 100, posición X: 0, posición Y: 0, unidad: porcentaje, especifique un código de tiempo de inicio y especifique un código de tiempo de finalización.
10. Seleccione Añadir transición.
11. En la transición, especifique lo siguiente: altura: 125, anchura: 125, posición X: -25, posición Y: 0, unidad: porcentaje, especifique un código de tiempo de inicio y especifique un código de tiempo de finalización.

12. Si quieres, añade Clips de entrada para la superposición de vídeo.
13. Añada una superposición independiente seleccionando Añadir superposición. Esta superposición proporciona las transiciones animadas de cambio de tamaño para el vídeo de entrada base.
14. Seleccione Añadir transición.
15. En la transición, especifique lo siguiente: altura: 75, anchura: 75, posición X: 25, posición Y: 0, unidad: porcentaje, especifique un código de tiempo de inicio y especifique un código de tiempo de finalización.
16. Seleccione Añadir transición.
17. En la transición, especifique lo siguiente: altura: 100, anchura: 100, posición X: 0, posición Y: 0, unidad: porcentaje, especifique un código de tiempo de inicio un tiempo después de la transición anterior y especifique un código de tiempo de finalización.

API, SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para especificar una superposición de vídeo mediante la API, el SDK o AWS Command Line Interface (AWS CLI), incluye JSON VideoOverlays en la configuración de tu trabajo.

El siguiente es un extracto de un JSON de configuración de tareas que especifica un anuncio de pantalla completa y reduce temporalmente el tamaño del vídeo de entrada base:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "VideoOverlays": [
          {
            "InitialPosition": {
              "Height": 125,
              "Unit": "PERCENTAGE",
              "Width": 125,
              "XPosition": -25,
              "YPosition": 0
            },
            "Input": {
              "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/advertisement.mov"
            },
            "Transitions": [
              {
```

```
    "EndPosition": {
      "Height": 100,
      "Unit": "PERCENTAGE",
      "Width": 100,
      "XPosition": 0,
      "YPosition": 0
    },
    "EndTimecode": "00:00:14:00",
    "StartTimecode": "00:00:13:00"
  },
  {
    "EndPosition": {
      "Height": 125,
      "Unit": "PERCENTAGE",
      "Width": 125,
      "XPosition": -25,
      "YPosition": 0
    },
    "EndTimecode": "00:00:19:30",
    "StartTimecode": "00:00:18:30"
  }
]
},
{
  "Transitions": [
    {
      "EndPosition": {
        "Height": 75,
        "Unit": "PERCENTAGE",
        "Width": 75,
        "XPosition": 25,
        "YPosition": 0
      },
      "EndTimecode": "00:00:14:00",
      "StartTimecode": "00:00:13:00"
    },
    {
      "EndPosition": {
        "Height": 100,
        "Unit": "PERCENTAGE",
        "Width": 100,
        "XPosition": 0,
        "YPosition": 0
      }
    }
  ],
}
```

```
        "EndTimecode": "00:00:19:30",  
        "StartTimecode": "00:00:18:30"  
      }  
    ]  
  }  
]  
}  
]  
}  
]  
}  
}
```

Limitaciones de la característica de superposición de vídeo


Las superposiciones de vídeo tienen las siguientes restricciones:

- MediaConvert no admite la reproducción de audio ni los subtítulos separados para las superposiciones de vídeo. Durante una superposición de vídeo, el audio o los subtítulos del vídeo de entrada base permanecerán sin interrupciones.
- Las superposiciones de vídeo son específicas de cada entrada de vídeo. Por ejemplo, si la configuración de su tarea incluye tres entradas de vídeo, puedes añadir una superposición de vídeo individual a Entrada 1, Entrada 2 o Entrada 3. No obstante, no puede añadir una sola superposición de vídeo que abarque las tres entradas.
- Puede incluir hasta 99 superposiciones de vídeo en su configuración de tarea y hasta 99 clips de entrada en cada superposición de vídeo.
- MediaConvert no admite la transparencia de las superposiciones de vídeo. Todos los canales alfa presentes en la entrada aparecerán negros en la salida.
- Para mantener la uniformidad en el color y el formato de la imagen de vídeo de salida, le recomendamos que especifique los archivos de superposición de vídeo con metadatos de color completos y precisos.

Relleno de vídeo con fotogramas de vídeo negro


AWS Elemental MediaConvert puede rellenar las pistas de vídeo con fotogramas de vídeo negros para alinear las duraciones de vídeo y audio.

Los archivos multimedia de entrada pueden tener pistas de audio y vídeo con diferentes duraciones. En el siguiente gráfico de barras horizontales, la pista de audio comienza antes que la pista de vídeo y termina después.



Puedes usar Vídeo de relleno para alargar la pista de vídeo. En el panel de Entrada, en el Selector de vídeo, selecciona Corrección de vídeo y establece Relleno de vídeo en Black. En función de lo que introduzcas, esto generará fotogramas de vídeo negro al principio, al final o tanto al principio como al final del vídeo.

En el siguiente gráfico de barras horizontales, los fotogramas negros rellenan el principio y el final del vídeo para que coincidan con la duración del audio.



Preguntas frecuentes sobre Vídeo de relleno

P: Dado que los fotogramas de vídeo y las muestras de audio tienen velocidades diferentes, ¿se generarán AWS Elemental MediaConvert alguna vez fotogramas de vídeo parciales?

MediaConvert genera fotogramas de vídeo completos.

Si tienes un flujo de tarea descendente que es sensible a diferencias de duración muy pequeñas entre el vídeo y el audio, define la Duración del audio como `Match video duration` en la configuración del vídeo de salida.

P: ¿Qué sucede si las marcas de tiempo (Presentation timestamps, PTS) de inicio de la presentación en mis pistas de audio y vídeo de entrada son diferentes?

Si el vídeo de entrada comienza a los 10 segundos y tiene una duración de 30 segundos, y el audio de entrada comienza a los 0 segundos y también tiene una duración de 30 segundos, se añadirán 10 segundos de vídeo negro al principio.

P: ¿Qué sucede si el audio de mi entrada comienza después del vídeo? ¿O el audio termina antes que el vídeo?

El silencio de audio se inserta al principio o al final para alinearlo con el inicio o el final del vídeo.

P: ¿Puedo utilizar el recorte de entrada en su lugar para alinear las duraciones de audio y vídeo?

Sí, el recorte de entrada puedes ayudar a realizar la misma tarea de alinear las duraciones de audio y vídeo. Pero ten en cuenta que el recorte de entrada también elimina el contenido de audio o vídeo de la entrada.

Limitaciones de las características para el relleno de vídeo

La siguiente característica no está disponible cuando rellena con vídeo en negro:

- Transcodificación acelerada

Uso de la rotación de vídeo en AWS Elemental MediaConvert

Para la mayoría de las entradas, puedes elegir cómo AWS Elemental MediaConvert gira el vídeo. Puedes especificar la rotación o establecer la rotación automática. La rotación automática utiliza metadatos de rotación contenidos en los archivos de entrada. Algunas cámaras, a menudo las de los smartphones, registran estos metadatos de rotación cuando gira la cámara antes de comenzar a grabar un vídeo. Estos metadatos de rotación, a veces denominados átomos de rotación o cajas, proporcionan metadatos de rotación al dispositivo reproductor que se utiliza para ver el vídeo. MediaConvert puede detectar automáticamente estos metadatos de rotación y girar el vídeo durante la transcodificación para que aparezca correctamente en todos los reproductores.

Tip

Si las salidas de vídeo rotan de una manera que no esperaba, es probable que se deba a que el vídeo de entrada tiene metadatos de rotación, pero el tarea no especifica que el

servicio debe utilizarlo. Pruebe a configurar Rotar en Automático. Este ajuste se encuentra en la página Crear tarea, bajo Entrada, en la sección Selector de vídeo.

Temas

- [Configuración de la rotación manual de vídeo](#)
- [Configuración de la rotación detectada automáticamente](#)
- [Requisitos del archivo de entrada para la rotación del vídeo](#)

Configuración de la rotación manual de vídeo

Al especificar la rotación de la entrada, AWS Elemental MediaConvert gira el vídeo desde la entrada en el sentido de las agujas del reloj en la cantidad que especifique. Esta rotación se aplica a todas las salidas del tarea. Puedes girar 90, 180 o 270 grados en el sentido de las agujas del reloj. La imagen siguiente muestra una salida de vídeo de un tarea que especifica una rotación de 90 grados.

Note

AWS Elemental MediaConvert no pasa por los metadatos de rotación. Independientemente de cómo establece Rotar, las salidas de tarea no tienen metadatos de rotación.

Para especificar la rotación del vídeo

1. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, en la sección Entradas, elige la entrada que desee rotar.
2. En la sección Selector de vídeo de la izquierda, para Rotar, elige la cantidad de rotación que desee en sentido de las agujas del reloj.

Si utilizas la API o un SDK, encontrarás esta configuración en el archivo JSON de su tarea. El nombre de la configuración es `rotate`. Busca la propiedad [rotate](#) en la referencia de la AWS Elemental MediaConvert API.

 Note

AWS Elemental MediaConvert no gira las imágenes ni las imágenes en movimiento que superpongas. Si utiliza la característica de inserción de imágenes o la característica de inserción de imágenes en movimiento con la característica de rotación, rote la superposición antes de cargarla. Especifica la posición de sus superposiciones como desee que aparezca en el vídeo después de la rotación.

Configuración de la rotación detectada automáticamente

Si el vídeo tiene metadatos de rotación integrados, AWS Elemental MediaConvert puede detectarlos y girar automáticamente el contenido del vídeo para que quede orientado correctamente en las salidas.

 Note

AWS Elemental MediaConvert no pasa por los metadatos de rotación. Independientemente de cómo establece Rotar, las salidas de tarea no tienen metadatos de rotación.

Para habilitar la rotación automática

1. Compruebe que el contenedor de entrada es .mov o .mp4 y que la entrada tiene metadatos de rotación.
2. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, en la sección Entradas, elige la entrada que tenga metadatos de rotación.
3. En la sección Selector de vídeo de la izquierda, en Rotar, elige Automático.

 Note

AWS Elemental MediaConvert no gira las imágenes ni las imágenes en movimiento que superpongas. Si utiliza la característica de inserción de imágenes o la característica de inserción de imágenes en movimiento con la característica de rotación, rote la superposición antes de cargarla. Especifica la posición de sus superposiciones como desee que aparezca en el vídeo después de la rotación.

Requisitos del archivo de entrada para la rotación del vídeo

Puedes utilizar la rotación para entradas que tienen las siguientes características:

- Video progresivo
- Esquema de submuestreo de crominancia 4:2:2 o 4:2:0

Además de las restricciones de entrada generales de la característica de rotación, para utilizar la rotación automática el archivo de entrada debe ajustarse a estas limitaciones:

- Contenedor de entrada: .mov o .mp4
- Metadatos de rotación que especifiquen una rotación de 90, 180 o 270 grados

Si sus metadatos de rotación está dentro de un grado más o menos de los valores que se muestran aquí, el servicio los redondeará a un valor admitido.

Note

Si su archivo de entrada tiene metadatos de rotación que especifican una rotación diferente a las que se muestran aquí, el servicio pasa al ajuste predeterminada de no rotación.

Comportamiento de escalado de vídeo y relaciones de aspecto

Puede elegir cómo AWS Elemental MediaConvert escalar la imagen de vídeo de entrada a la resolución de salida que especifique mediante el comportamiento de escalado.

En las siguientes tablas se muestra cómo interactúan el Comportamiento de escalado, Relleno de escalado, Altura y Ancho para cambiar la imagen de salida.

Temas

- [Configuración del escalado predeterminado \(Ajustar con relleno\)](#)
- [Configuración de la expansión para escalar la salida](#)
- [Configuración del escalado de ajustes](#)
- [Configuración del ajuste sin aumentar la escala](#)
- [Configuración del escalado de llenado](#)


Configuración del escalado predeterminado (Ajustar con relleno)

Si selecciona Predeterminado (ajuste con relleno) como comportamiento de escalado, MediaConvert ajusta la imagen de vídeo a la resolución de salida. A continuación, si la resolución de entrada tiene una relación de aspecto diferente a la resolución de salida, MediaConvert rellena la imagen de vídeo hasta que coincida con las dimensiones de la resolución de salida.









Por ejemplo, si el archivo de entrada es 1280 píxel por 720 píxel y especificas una resolución de salida que es 640 píxel por 480 píxel, MediaConvert reduce el tamaño de la imagen 640x360 y, a continuación, rellena la parte superior e inferior de la imagen para que la resolución de vídeo final sea la misma640x480. MediaConvert no utiliza el recorte como comportamiento de escala predeterminado.

Clave

El siguiente gráfico clave muestra el ancho, la altura, el recorte y el relleno de la imagen de entrada y salida. En este gráfico clave, las dimensiones de entrada (en la parte superior e izquierda) aparecen en azul y las dimensiones de salida (en la parte derecha e inferior) en rojo.



La siguiente tabla muestra un ejemplo del comportamiento de escalado de la imagen cuando las resoluciones de entrada y salida son diferentes. Para obtener más información sobre la lectura de las imágenes, consulta el gráfico clave anterior.

Condición	Entrada	Output
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		

Configuración de la expansión para escalar la salida

Si eliges Estirar la salida según tu comportamiento de escalado, MediaConvert estira o reduce la imagen de vídeo a la resolución de salida.


Por ejemplo, si la imagen de entrada es 200 píxel por 200 píxel y desea una resolución de salida que sea 300 píxel por 400 píxel, MediaConvert aumente el tamaño de la imagen de entrada a 300 píxel por 400 píxel, distorsionando las proporciones de la imagen de salida. MediaConvert no utiliza relleno ni recorte en la función Stretch para generar un comportamiento de escalado.

 Important









Tenga en cuenta que si su resolución de entrada tiene una relación de aspecto diferente a la resolución de salida, la imagen de salida se distorsionará en comparación con la imagen de entrada.

Clave

El siguiente gráfico clave muestra el ancho, la altura, el recorte y el relleno de la imagen de entrada y salida. En este gráfico clave, las dimensiones de entrada (en la parte superior e izquierda) aparecen en azul y las dimensiones de salida (en la parte derecha e inferior) en rojo.



La siguiente tabla muestra un ejemplo del comportamiento de escalado de la imagen cuando las resoluciones de entrada y salida son diferentes. Para obtener más información sobre la lectura de las imágenes, consulta el gráfico clave anterior.

Condición	Entrada	Output
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		


Configuración del escalado de ajustes

Si eliges Ajustar según tu comportamiento de escalado, MediaConvert escala la imagen de entrada hasta que se ajuste a las dimensiones de la resolución de salida, sin sobrepasar las dimensiones de la resolución de salida.









Por ejemplo, si el archivo de entrada es 200 píxel por 200 píxel y desea una resolución de salida que sea 300 píxel por 400 píxel, MediaConvert aumente la imagen a 300 píxel por 300 píxel. MediaConvert no añade relleno a la salida al seleccionar Ajustar.

Clave

El siguiente gráfico clave muestra el ancho, la altura, el recorte y el relleno de la imagen de entrada y salida. En este gráfico clave, las dimensiones de entrada (en la parte superior e izquierda) aparecen en azul y las dimensiones de salida (en la parte derecha e inferior) en rojo.



La siguiente tabla muestra un ejemplo del comportamiento de escalado de la imagen cuando las resoluciones de entrada y salida son diferentes. Para obtener más información sobre la lectura de las imágenes, consulta el gráfico clave anterior.

Condición	Entrada	Output
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		

Configuración del ajuste sin aumentar la escala

Si elige Ajustar sin aumentar la escala como comportamiento de escalado, MediaConvert disminuya el tamaño de la imagen de entrada hasta que se ajuste a las dimensiones de la resolución de salida,

sin sobrepasar ninguna de las dimensiones de la resolución de salida. Si la imagen de entrada es más pequeña que la imagen de salida, MediaConvert no aumentará el tamaño de la imagen.


Por ejemplo, si la imagen de entrada es 400 píxel por 400 píxel y desea una resolución de salida que sea 200 píxel por 300 píxel, MediaConvert reduce la imagen de entrada a 200 píxel por 200 píxel. MediaConvert no añade relleno al seleccionar Ajustar sin aumentar la escala.

 Note









No puede elegir Ajustar sin aumentar la escala cuando habilita la ABR automatizada en los grupos de salida Apple HLS, DASH o CMAF.

Clave

El siguiente gráfico clave muestra el ancho, la altura, el recorte y el relleno de la imagen de entrada y salida. En este gráfico clave, las dimensiones de entrada (en la parte superior e izquierda) aparecen en azul y las dimensiones de salida (en la parte derecha e inferior) en rojo.



La siguiente tabla muestra un ejemplo del comportamiento de escalado de la imagen cuando las resoluciones de entrada y salida son diferentes. Para obtener más información sobre la lectura de las imágenes, consulta el gráfico clave anterior.

Condición	Entrada	Output
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		


Configuración del escalado de llenado

Si eliges Rellenar para tu comportamiento de escalado, MediaConvert escala la imagen de entrada hasta que ocupe las dimensiones de la resolución de salida y recorta cualquier cosa que supere las dimensiones de la resolución de salida.









Por ejemplo, si el archivo de entrada es 200 píxel por 200 píxel y desea una resolución de salida que sea 300 píxel por 400 píxel, MediaConvert aumenta el tamaño de la imagen de entrada a 400 píxel por 400 píxel, recorta los 50 píxeles superiores e inferiores y devuelve un archivo 300 píxel por 400 píxel. MediaConvert no añade relleno a la salida cuando seleccionas Rellenar.

Clave

El siguiente gráfico clave muestra el ancho, la altura, el recorte y el relleno de la imagen de entrada y salida. En este gráfico clave, las dimensiones de entrada (en la parte superior e izquierda) aparecen en azul y las dimensiones de salida (en la parte derecha e inferior) en rojo.



La siguiente tabla muestra un ejemplo del comportamiento de escalado de la imagen cuando las resoluciones de entrada y salida son diferentes. Para obtener más información sobre la lectura de las imágenes, consulta el gráfico clave anterior.

Condición	Entrada	Output
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada inferior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada inferior al alto de salida		
Ancho de entrada superior al ancho de salida Alto de entrada superior al alto de salida		

Solución de problemas

En este capítulo se describen los errores y las advertencias que puede utilizar para solucionar problemas AWS Elemental MediaConvert.

Los errores se producen cuando el trabajo tiene un problema que provoca un ERROR estado. Como alternativa, recibirás advertencias cuando se produzca un problema en tu tarea, pero esta aún puedes hacerse. Para obtener más información acerca de los estados de un tarea, consulta [Supervise MediaConvert el progreso del tarea](#).

Cada error y advertencia tiene un código y un mensaje. El código identifica el problema de forma exclusiva y el mensaje explica brevemente lo que ha sucedido. Para obtener más información, incluidas las posibles causas y los próximos pasos recomendados, consulta el error o la advertencia en las siguientes secciones.

Si te pones en contacto con el [Centro de AWS Support](#) para solucionar el problema, tenga disponible la siguiente información:

- El Región de AWS que usaste para el trabajo
- La ID de la tarea
- Cuenta de AWS ¿Tu carné
- Tu contenido fuente, si corresponde y está disponible
- Cualquier otra información sobre el problema que tenga que puedan contribuir a la resolución de problemas

Temas

- [Códigos de error](#)
- [Códigos de advertencia](#)

Códigos de error

MediaConvert devuelve códigos de error cuando los trabajos de transcodificación tienen problemas. Puedes usar Amazon EventBridge para rastrear los códigos de error que devuelve el servicio.

MediaConvert carga a tu cuenta solo cuando un trabajo alcanza ese COMPLETED estado. No pagas por tareas que finalizan con un estado de ERROR.

A continuación, se proporciona información detallada sobre los códigos de error y los MediaConvert mensajes que aparecen, sus posibles causas y las soluciones. Para obtener información sobre un error, puede encontrar rápidamente el código de error mediante los siguientes enlaces. Los detalles de cada error están disponibles después de la tabla.

Códigos de error

[1010](#) | [1020](#) | [1021](#) | [1022](#) | [1030](#) | [1040](#) | [1041](#) | [1042](#) | [1043](#) | [1056](#) | [1060](#) | [1060](#) | [1075](#) | [1076](#) | [1080](#) | [1091](#) | [1092](#) | [1093](#) | [1401](#) | [1404](#) | [1432](#) | [1433](#) | [1434](#) | [1515](#) | [1517](#) | [1522](#) | [1550](#) | [1601](#) | [1602](#) | [1603](#) | [1700](#) | [1999](#) | [3400](#) | [3401](#) | [3403](#) | [3404](#) | [3408](#) | [3450](#) | [3451](#) | [3452](#) | [3453](#) | [3454](#) | [3455](#) | [3456](#) | [3457](#) | [3458](#) | [3999](#)

A continuación se incluye una lista de códigos de error, pasos para la solución de problemas y mensajes de error relacionados:

1010 | Error de acceso al archivo

MediaConvert no puede abrir uno o más de sus archivos de entrada.

Qué significa esto: MediaConvert intenté acceder a tu archivo de entrada pero no pude abrirlo. Esto suele ocurrir cuando el archivo es inaccesible, está dañado o tiene un formato no compatible. Esto puede deberse a problemas con los permisos de IAM, a un tipo de archivo no compatible o a una ruta de Amazon S3 incorrecta.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que la ruta del archivo sea correcta.
- Compruebe que su función de IAM tiene los permisos adecuados para acceder al archivo.
- Compruebe que el archivo de entrada esté en un formato compatible.
- Intente descargar el archivo para comprobar que no está dañado.
- Intente reproducir el archivo en un reproductor multimedia para comprobar su integridad.

Para obtener más información sobre los códecs y los formatos de entrada compatibles, consulte.

[Formatos de entrada compatibles](#)

Ejemplos de mensajes de error:

No se puede abrir el archivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO. MP4]: Error al probar/abrir: [No se encontró ningún analizador para el contenedor]]

No se pudo abrir el archivo de entrada [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]: [Error en la exploración/apertura: [El archivo de manifiesto de esta URL no tiene el formato correcto: [/MANIFEST.M3U8]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com EXT-X-VERSION Contiene más de una etiqueta #. Corrija el manifiesto y vuelva a enviar su trabajo.]]

No se pudo abrir el archivo de entrada [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]: [Error al probar/abrir: [La versión del archivo de manifiesto en esta URL es más reciente de lo que admitimos: [/MANIFEST.M3U8]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com Admitimos versiones de hasta [4].]]

No se pudo abrir el archivo de entrada [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]: [Error en la prueba/apertura: [El manifiesto secundario de esta URL no tiene el formato correcto: [/VARIANT.M3U8]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com Especifica una duración de segmento mayor en #EXTINF que en #EXT -X-TARGETDURATION. El problema está en esta línea: [#EXTINF: 13,]. Corrija el manifiesto y vuelva a enviar su trabajo.]]

No se pudo inicializar la canalización [el archivo de subtítulos [s3://amzn-s3-demo-bucket/CAPTIONS.VTT] no parece ser del tipo correcto.]. (IS)

No se pudo descargar s3://amzn-s3-demo-bucket/IMAGE.PNG

1020 | Error de vídeo faltante

MediaConvert no puede encontrar ningún vídeo en la secuencia de entrada.

Lo que esto significa: MediaConvert puede abrir tu archivo pero no puede encontrar ningún contenido de vídeo en su interior. Es posible que el archivo sea solo de audio o que tenga una pista de vídeo con un formato incorrecto.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Comprueba que el archivo contiene realmente contenido de vídeo.
- Compruebe que el códec de vídeo sea compatible MediaConvert con.
- Intente volver a codificar el archivo con un códec de vídeo estándar.

Para obtener más información sobre los códec y contenedores de vídeo compatibles, consulte [Formatos de entrada compatibles](#)

Ejemplos de mensajes de error:

Su archivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO. MP4] no tiene vídeo que el transcodificador pueda consumir. [Comprueba el códec de vídeo de entrada con esta lista de combinaciones de códec de vídeo de entrada y contenedores compatibles: https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-video-codecs-containers-input-reference-codecs-containers-input](https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-video-codecs-containers-input-reference-codecs-containers-input)

La sincronización de vídeo no leía suficientes fotogramas en buen estado para procesarse correctamente

No se encontró ningún vídeo en el programa [1]

No se encontró ningún vídeo para el índice de transmisión [1] con el PID [256].

El identificador de programa especificado para el trabajo no es válido. 0 no es un identificador de programa válido.

1021 | Falta un error de audio

MediaConvert no pudo encontrar ningún audio en tu flujo de entrada.

Lo que esto significa: MediaConvert pudo abrir tu archivo pero no pudo encontrar ningún contenido de audio en él. Es posible que el archivo sea solo de vídeo o que tenga una pista de audio con un formato incorrecto.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Comprueba que el archivo contenga realmente contenido de audio.
- Compruebe que ha seleccionado la pista de audio correcta en la configuración de su trabajo.
- Compruebe que el códec de audio sea compatible MediaConvert con.

Para obtener más información sobre los códec y contenedores de audio compatibles, consulte. [Formatos de entrada compatibles](#)

Ejemplos de mensajes de error:

No hay fotogramas de audio decodificados en [selector- (Audio Selector 1) -track-1-drc]

El demuxador y el decodificador se cancelaron en [selector- (Audio Selector 1) -track-1-drc] antes de decodificar ningún fotograma

1022 | Error en el código de tiempo

MediaConvert no se pudo encontrar ni leer el código de tiempo en la entrada.

Lo que esto significa: MediaConvert estaba buscando un tipo específico de código de tiempo en su archivo de entrada pero no lo pude encontrar. Esto sucede cuando configuraste tu trabajo para usar una fuente de código de tiempo que no existe en tu archivo.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Modifica la configuración de anulación del código de tiempo incrustado a Ninguno.
- Usa una fuente de código de tiempo diferente a la que hayas introducido.
- Modifica la fuente del código de tiempo para que comience en 0" si el archivo no tiene códigos de tiempo incrustados.

Para obtener más información sobre las opciones de configuración de códigos de tiempo, consulte. [Configuración de códigos temporales](#)

Ejemplos de mensajes de error:

Has configurado Embedded timecode override (embeddedTimecodeOverride) para que utilice MDPM (USE_MDPM), pero no se encontró ningún código de tiempo MDPM en la entrada. Deja en blanco la anulación del código de tiempo incrustado o establézcala en Ninguna (NINGUNA) y vuelve a enviar tu trabajo.

1030 | Error de códec no compatible

MediaConvert no es compatible con el códec o el contenedor del archivo de entrada.

Qué significa esto: el archivo de entrada utiliza un códec de vídeo o audio que MediaConvert no puede procesar. No se admiten todos los formatos multimedia, incluso si se reproducen en reproductores multimedia estándar.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Revise la lista de códecs y contenedores de entrada compatibles.
- Si es posible, obtén el contenido en un formato diferente.

Para obtener más información sobre los códecs y los formatos de entrada compatibles, consulte. [Formatos de entrada compatibles](#)

Ejemplos de mensajes de error:

El códec de audio [adpcm_ms] de la pista [1] no es un códec de audio de entrada compatible

Entrada de vídeo no compatible: [No se admite el perfil predictivo alto de 4:4:4]

El códec de vídeo [desconocido] no es un códec de vídeo de entrada compatible

El códec de vídeo [svq1] no es un códec de vídeo de entrada compatible

1040 | Error de compatibilidad de la configuración del trabajo

Una o más de las opciones de configuración de la codificación de la tarea no son compatibles con la combinación especificada. O la configuración de codificación no es compatible con la entrada.

Qué significa esto: la configuración de su trabajo contiene opciones incompatibles o requiere información que falta en el archivo de entrada. Por ejemplo, puede que esté intentando usar configuraciones que solo funcionan con ciertos tipos de entrada.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Revise el mensaje de error específico para obtener detalles sobre qué configuraciones son problemáticas.
- Especifique los ajustes necesarios, como la resolución o la velocidad de fotogramas, en lugar de utilizar «Seguir la fuente».
- Compruebe que la configuración de salida sea compatible con el códec elegido.
- Compruebe que las rutas de entrada y salida son diferentes.

Para obtener más información sobre cómo configurar correctamente los ajustes del trabajo, consulte [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).

Ejemplos de mensajes de error:

No especificó la resolución para la descripción del vídeo [1] y no hay ninguna resolución de entrada a seguir. Para resolverlo: especifique una anchura y una altura y reanude el trabajo.

No especificó la velocidad de fotogramas para la descripción del vídeo [1] y no hay ninguna velocidad de fotogramas de entrada a seguir. Para resolverlo: especifique la velocidad de fotogramas y reanude el trabajo.

La pista de audio especificada para audio_selector [1] no es válida. No se encontró la pista de audio [1] en el contenedor de entrada.

video_description [1] no es un punto de operación AVC-Intra válido. Velocidad de fotogramas [30/1] no válida. Las velocidades de fotogramas compatibles con el AVC Intra class 100, 1920 x 1080 y PROGRESSIVE son [25/1, 60000/1001, 30000/1001, 24000/1001, 50/1]

Resolución no válida [640 x 1159], solo se admiten valores pares. video_description [1].

video_description [1] no es un punto de operación AVC-Intra válido. Velocidad de fotogramas [30/1] no válida. Las velocidades de fotogramas compatibles con el AVC Intra class 100, 1920 x 1080 y PROGRESSIVE son [25/1, 60000/1001, 30000/1001, 24000/1001, 50/1]

La velocidad de fotogramas está configurada para ser igual, pero no hay información sobre la velocidad de fotogramas en la información del flujo de entrada

Ruta de entrada y salida duplicada [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO. MP4] encontrado en el trabajo.

Error al inicializar el codificador del objetivo de vídeo [1] [error de inicialización: se especificó un nivel no válido para la resolución o velocidad de fotogramas seleccionadas.]

1041 | Error de compatibilidad de aceleración

La configuración de la tarea no es compatibles con la transcodificación acelerada.

Qué significa esto: has activado la transcodificación acelerada, pero algunos de los ajustes de tu trabajo no son compatibles con esta función. La transcodificación acelerada tiene requisitos y limitaciones específicos.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Revisa el mensaje de error específico para obtener información sobre las configuraciones incompatibles.
- Modifique la configuración de su trabajo como se sugiere en el mensaje de error.
- Revise la lista completa de requisitos de transcodificación acelerada.
- Considere la posibilidad de deshabilitar la transcodificación acelerada si necesita funciones incompatibles.

Para obtener más información sobre los requisitos y limitaciones de la transcodificación acelerada, consulte. [Requisitos de configuración de la tarea de transcodificación acelerada](#)

Ejemplos de mensajes de error:

La configuración de su trabajo no es compatible con la transcodificación acelerada. Ajuste la configuración de su trabajo de la siguiente manera: [Desactive la conversión de velocidad de fotogramas interpolada en la siguiente salida: [1]. Para desactivar la telecina inversa, selecciona Desentrelazar como modo de desentrelazado en la siguiente salida: [2].]

1042 | Error en el requisito de aceleración

Esta tarea no requiere suficiente capacidad de procesamiento para beneficiarse de la transcodificación acelerada.

Lo que esto significa: su trabajo es demasiado pequeño o simple como para que la transcodificación acelerada se beneficie de forma significativa. De hecho, la sobrecarga que supone configurar la aceleración puede hacer que el trabajo lleve más tiempo.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Deshabilite la transcodificación acelerada para este trabajo.
- Considere la posibilidad de utilizar la transcodificación acelerada para tareas más complejas que tardarían 10 minutos o más en ejecutarse.
- Considere la posibilidad de agrupar por lotes los trabajos más pequeños si es necesario.

Ejemplos de mensajes de error:

Este trabajo no requiere suficiente potencia de procesamiento para aprovechar las ventajas de la transcodificación acelerada. Desactive la transcodificación acelerada y vuelva a enviar su trabajo.

1043 | Error al introducir la aceleración

MediaConvert no puedes usar la transcodificación acelerada con tus archivos de entrada.

Qué significa esto: los archivos de entrada no son compatibles con la transcodificación acelerada. Esta función solo funciona con [determinados formatos de entrada](#).

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Deshabilite la transcodificación acelerada para este trabajo.
- Revise los requisitos de entrada compatibles.

Ejemplos de mensajes de error:

Los archivos de entrada no son compatibles con la transcodificación acelerada. Desactiva la transcodificación acelerada y vuelve a enviar tu trabajo.

1056 | Error al abrir el archivo

El servicio no puedes abrir un archivo de entrada o de salida.

Qué significa esto: MediaConvert intenté acceder a tu archivo pero encontré un error. Esto puede deberse a problemas de permisos, archivos dañados o formatos de archivo no compatibles.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe sus permisos de IAM para las ubicaciones de entrada y salida.
- Compruebe que el archivo no esté dañado descargándolo.
- Compruebe que estás utilizando un [formato de archivo compatible](#).
- Utilice el botón Examinar de la consola para comprobar la ruta S3 correcta.

Ejemplos de mensajes de error:

Demuxer: [El transcodificador no puede leer este segmento multimedia: [/SEGMENT_00001.TS]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com El segmento aparece en este manifiesto secundario de HLS: [/MANIFEST.M3U8]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com Compruebe el segmento para asegurarse de que está formado correctamente y no está dañado.]

MGILoaderEl archivo MOV [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO.MOV] contiene un formato de píxeles no compatible.

MGILoaderMOV no puede abrir el archivo [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO.MOV]: [-1094995529]

1060 | Error al recortar el código de tiempo

Los códigos temporales de inicio y finalización especificados para un clip de entrada no existen en la secuencia de entrada asociada.

Qué significa esto: Has configurado el recorte de entradas con códigos de tiempo que no coinciden con los que están disponibles en tu archivo de entrada. Esto suele suceder cuando los códigos de tiempo incrustados en el archivo no comienzan a las 00:00:00:00.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Establezca tanto la fuente del código de tiempo de entrada como la Fuente de configuración del código de tiempo en la configuración de Job en Start at 0.
- Modifique las horas de inicio y finalización del clip para que coincidan con los códigos de tiempo reales del archivo.
- Usa los códigos de tiempo incrustados en tu archivo como referencia al configurar los puntos de los clips.
- Usa una herramienta de análisis multimedia para comprobar la duración real y el rango de códigos de tiempo de la entrada.

Para obtener más información sobre cómo se gestionan MediaConvert los códigos de tiempo y los plazos de entrada, consulte. [Líneas temporales de entrada](#)

Ejemplos de mensajes de error:

No se encontró el código de tiempo de inicio del recorte [00:12:55; 00] en el número de entrada [1]

El decodificador está cerrado. No hay imágenes decodificadas.

Demuxer no puede intentar recortar el código de tiempo de inicio [00:16:37:00]

No se encontró la región de recorte [00:00:00:00] a [00:00:07:12] en el número de entrada [1]

1075 | Error de estructura de Demux

MediaConvert no se pudo recuperar de un archivo problemático al demuxar.

Qué significa esto: el archivo de entrada tiene problemas estructurales que MediaConvert impiden leerlo correctamente. Es posible que el archivo esté dañado, incompleto o se haya creado con una configuración no estándar.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Comprueba que has proporcionado un formato de entrada compatible.
- Compruebe que el archivo se ha cargado completamente en Amazon S3.
- Intente volver a codificar o remezclar el archivo fuente antes de enviar el trabajo.
- Si el problema persiste, ponte en contacto con. Soporte

Para obtener más información sobre los requisitos y los formatos de entrada compatibles, consulte [Formatos de entrada compatibles](#).

Ejemplos de mensajes de error:

No se pudo abrir el archivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Error al realizar la prueba o abrir: [no se encontró ningún cuadro moov en el archivo]]

Error al inicializar la información de demux del archivo [s3://amzn-s3-demo-bucket/audio.mp4] (transmisión de audio incompatible)

Demuxer: [el último cuadro fuera de la pista]

Error al inicializar la información de demux para el archivo [s3://amzn-s3-demo-bucket/captions.vtt] (encabezados de contenedor incompatibles)

Demuxer: [encabezado AVC no válido]

1076 | Error al truncar el archivo

MediaConvert no se pudo leer uno de los archivos de entrada. El archivo puedes tener un fin de archivo inesperado.

Lo que esto significa: MediaConvert comenzó a leer el archivo de entrada, pero encontró un final abrupto, lo que sugiere que el archivo está truncado o incompleto.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que el archivo se ha cargado completamente en Amazon S3.
- Compruebe si el archivo se reproduce correctamente en un reproductor multimedia.
- Intente volver a codificar o volver a exportar el archivo desde su origen.
- Compruebe que el archivo de entrada es válido y que se ha truncado correctamente.

Para obtener más información sobre la solución de problemas de carga de archivos, consulte [Solución de problemas de carga de Amazon S3](#).

Ejemplos de mensajes de error:

Demuxer: [Error al leer ReadPacketData el archivo; al final del archivo se alcanzó por completo [93524619]. ¿Está el archivo truncado?]

Error en la canalización de entrada de audio: [Demuxer: [No se pudo leer el ReadPacketData archivo; al final del archivo se alcanzó por completo [123251788]. ¿Está el archivo truncado?]]

1080 | Error de configuración de MXF

Hay un problema en la forma en que se configuran las opciones de salida de MXF en tu tarea.

Qué significa esto: la configuración de salida del MXF contiene opciones no válidas o incompatibles. MXF es un formato profesional con requisitos estrictos para los archivos válidos.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Revise la configuración de salida del MXF para ver si hay combinaciones no válidas.
- Compruebe que la configuración de vídeo y audio cumpla con las especificaciones del MXF.
- Considere la posibilidad de utilizar un perfil MXF preestablecido como punto de partida.

Para obtener más información sobre los requisitos y especificaciones de salida del MXF, consulte [Creación de salidas MXF](#)

Ejemplos de mensajes de error:

MXF_Muxer [1]: (estado 0x7) BadFilePath

1091 | Error de cifrado de salida

Se ha producido un error al cifrar una o más de las salidas de tarea.

Lo que esto significa: no se MediaConvert pudo aplicar el DRM o el cifrado que especificó. Esto suele ocurrir debido a problemas con los permisos o con la configuración de cifrado.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que la función de IAM que ha elegido tiene permiso para invocar SPEKE.
- Compruebe que el punto final de la API SPEKE esté correctamente configurado y sea accesible.
- Revisa el mensaje de error específico para obtener detalles sobre el error de cifrado.
- Consulte la guía sobre la configuración adecuada de los roles.

Para obtener más información sobre la configuración del cifrado DRM, consulte [Cifrado de contenido y DRM en AWS Elemental MediaConvert](#).

Ejemplos de mensajes de error:

La solicitud del servidor de claves SPEKE falló: -No se pudo analizar la respuesta xml Código de respuesta [200] HTTP/1.1 200 OK Fecha:...

La solicitud del servidor de claves SPEKE falló: -Código de respuesta [403] HTTP/1.1 403 Fecha prohibida:...

Error en la solicitud del servidor de claves SPEKE: -Código de respuesta [500] HTTP/1.1 500 Fecha de error interno del servidor...

Error en la solicitud del servidor de claves SPEKE: -OpenSSL SSL_connect: conexión restablecida por el par en conexión con abcdefg123. execute-api.us-west-2.amazonaws.com:443

[GenerateKey] No se pudo encontrar la clave [0] https://abcdefg123.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com/UAT/para [EncryptionKeys]

1092 | Error de decodificación de audio

MediaConvert no puedo decodificar una o más de las secuencias de audio de entrada.

Lo que esto significa: aunque tu formato de audio es técnicamente compatible, hay algo inusual o dañado en tu flujo de audio específico que MediaConvert impide procesarlo.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Comprueba si el audio se reproduce correctamente en un reproductor multimedia.
- Intente extraer y volver a codificar solo la parte de audio del archivo.
- Compruebe que la transmisión de audio utilice la configuración estándar para su códec.
- MediaConvert admite el códec y el contenedor, pero hay un problema con la fuente de audio que impide que el transcodificador la lea.

Ejemplos de mensajes de error:

Decodificador: [Error del decodificador Dolby: el transcodificador no pudo decodificar el encabezado del cuadro de audio en los primeros 100 fotogramas de la entrada. La fuente de audio está dañada o tiene un formato que el transcodificador no admite. Para obtener una lista de las entradas de audio compatibles, consulta la documentación. Para ver MediaConvert, consulte <https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input.html>.]

1093 | Error en la descripción de audio

MediaConvert se ha producido un error en la configuración de la audiodescripción.

Qué significa esto: has configurado los ajustes de descripción de audio (AD) de forma incorrecta. Al utilizar las funciones de AD, debe especificar tanto el canal de audio de AD como un canal de datos de AD válido.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Especifique el canal correcto en la entrada que contiene el flujo de datos de AD.
- Si la entrada no tiene datos de AD, elimina la configuración del canal de audio de AD y del canal de datos de AD.
- Revisa la documentación para ver la configuración correcta.

Para obtener más información sobre cómo configurar correctamente las descripciones de audio, consulte [Descripciones de audio](#).

Ejemplos de mensajes de error:

Ha especificado un canal de datos de audiodescripción (AD) que no contiene un flujo de datos de AD. Esto es obligatorio cuando se especifica un canal de audio AD. Para resolverlo: especifique el canal de entrada que contiene su transmisión de datos de AD o elimine tanto el canal de audio

de AD como el canal de datos de AD de la configuración de remezcla de salida. A continuación, vuelve a enviar tu trabajo.

1401 | Error de acceso denegado a S3

Amazon S3 ha denegado el acceso a un archivo o bucket.

Lo que esto significa: MediaConvert no tiene permiso para leer desde su ubicación de entrada o escribir en su ubicación de salida. Por lo general, esto se debe a que los permisos de IAM o las políticas de bucket son incorrectos.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe las políticas de los buckets de entrada y salida de Amazon S3.
- Compruebe que la función de IAM que especificó en su trabajo tiene los permisos necesarios.
- Asegúrese de que el usuario de IAM que crea el trabajo tenga los permisos adecuados.
- Consulte [Configurar los permisos de IAM para obtener orientación](#).

Para obtener más información sobre los permisos de acceso y las políticas de bucket de Amazon S3, consulte [Uso de políticas de bucket y políticas de usuario](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

Ejemplos de mensajes de error:

No se pudo abrir el archivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.webm]: [Error al abrir o sondear: [No se puede leer el flujo de entrada: [No se pudo leer los datos: acceso denegado a [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.webm]]]]

Demuxer: [No se pudieron leer los datos: error al almacenar el archivo en caché]

No se pudo escribir en el archivo de salida [s3://amzn-s3-demo-bucket/file_00001.ts]: [No se pudieron escribir los datos: acceso denegado]

Error en la canalización de entrada de audio: [Demuxer: [No se pudieron leer los datos: error al almacenar el archivo en caché]]

1404 | Error: No se encontró el archivo

MediaConvert no se pudo encontrar un archivo o un bucket de Amazon S3.

Qué significa esto: el archivo o depósito de Amazon S3 que especificó en su trabajo no existe o no MediaConvert puede acceder a él. Esto puede deberse a un error tipográfico en la ruta, a la falta de un archivo o a problemas con los permisos.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que las rutas del bucket y de los archivos de Amazon S3 sean correctas.
- Compruebe que los archivos existan realmente en la ubicación especificada.
- Compruebe que su función de IAM tenga permiso para acceder al bucket.
- Intente utilizar el botón Examinar de la consola para seleccionar los archivos.

Para obtener más información sobre los buckets de Amazon S3 y el control de acceso, consulte [Uso de buckets de Amazon S3](#) y [Uso de políticas de bucket y políticas de usuario](#) en la documentación de Amazon S3.

Ejemplos de mensajes de error:

No se puede abrir el archivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Error al sondear o abrir: [No se puede leer el flujo de entrada: [No se pudieron leer los datos: HeadObject falló]]

1432 | Error de permiso de rol de IAM

El rol especificado en la configuración de su MediaConvert trabajo no tiene los permisos necesarios o tiene otro problema.

Qué significa esto: el rol de IAM que proporcionaste existe, pero no tiene los permisos MediaConvert necesarios para acceder a tus recursos.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que su función de IAM tenga los adjuntos de política correctos.
- Compruebe que el rol tenga permiso para acceder a sus buckets de Amazon S3.
- Asegúrese de que el rol MediaConvert aparezca como entidad de confianza.
- Consulte [Configurar los permisos de IAM](#) para obtener orientación.

Para obtener más información sobre cómo configurar las funciones de IAM con los permisos adecuados MediaConvert, consulte [Configurar los permisos de IAM](#).

Ejemplos de mensajes de error:

No se pudo abrir el archivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Error en la exploración/apertura: [No se puede leer el flujo de entrada: [No se pudo leer los datos: se proporcionó una función no válida en RESOURCE_ROLE_ARN]]

1433 | Error de falta el rol de IAM

El rol especificado en la configuración de su MediaConvert trabajo no existe.

Qué significa esto: has proporcionado un ARN de rol de IAM MediaConvert que no puedes encontrar. Es posible que se haya eliminado el rol o que haya un error tipográfico en el ARN.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que el rol de IAM existe en su. Cuenta de AWS
- Compruebe que no haya errores tipográficos en el ARN del rol.
- Cree un nuevo rol si es necesario siguiendo las instrucciones de [Configurar los permisos de IAM](#).
- Compruebe que el trabajo tenga el rol de IAM correcto especificado.

Para obtener más información sobre la creación y configuración de las funciones de IAM MediaConvert, consulte [Configurar los permisos de IAM](#).

Ejemplos de mensajes de error:

No se puede asumir el rol. Compruebe que el rol existe y que MediaConvert es una entidad de confianza.

1434 | Error en la política de confianza de IAM

El rol especificado en la configuración de su MediaConvert trabajo no tiene los permisos necesarios.

Lo que esto significa: no MediaConvert puedes asumir la función de IAM que has asignado. Esto suele ocurrir cuando la política de confianza del rol no se incluye MediaConvert como un servicio de confianza.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que su función de IAM tenga una relación de confianza con MediaConvert.
- Compruebe que la política de confianza tenga el formato correcto.
- Consulte [Configurar los permisos de IAM](#) para obtener instrucciones sobre cómo configurar la relación de confianza.
- Compruebe que el trabajo tenga el rol de IAM correcto especificado y que el rol MediaConvert sea una entidad de confianza.

Para obtener más información sobre cómo configurar relaciones de confianza para las funciones de IAM, consulte [Configurar los permisos de IAM](#).

Ejemplos de mensajes de error:

No se puede abrir el archivo de entrada s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Error al sondear o abrir: [No se puede leer el flujo de entrada: [No se pudieron leer los datos: AssumeRole falló]]]

1515 | Error de formato de rol de IAM

El rol especificado en la configuración de su MediaConvert trabajo no tiene los permisos necesarios o tiene un formato incorrecto.

Qué significa esto: hay un problema con el ARN del rol de IAM que proporcionaste. Es posible que tenga un formato incorrecto o que le falten los permisos necesarios.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que el ARN del rol esté formateado correctamente.
- Compruebe que el rol tiene los permisos necesarios.
- Asegúrese de que el rol MediaConvert aparezca como entidad de confianza.
- Consulte [Configurar los permisos de IAM](#) para obtener orientación.
- Compruebe que el trabajo tenga el rol de IAM correcto especificado y que el rol tenga los permisos correctos.

Para obtener más información sobre el formato y los permisos del ARN de los roles de IAM, [consulte Configurar](#) permisos de IAM.

Ejemplos de mensajes de error:

Formato ARN de rol no válido. Compruebe el ARN del rol e inténtelo de nuevo.

1517 | Error de escritura en S3

MediaConvert se produjo un error al escribir en Amazon S3.

Qué significa esto: se produjo un error en una llamada a Amazon S3 durante el proceso de escritura/carga de los archivos de salida.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que la función de IAM que especificó tenga los PutObject permisos s3: para el bucket de destino.
- Compruebe las políticas del bucket que podrían estar restringiendo las operaciones de escritura al bucket de destino.
- Asegúrese de que el depósito de destino existe y se encuentra en el lugar correcto Región de AWS.

- Compruebe la conectividad de la red con los puntos de conexión de Amazon S3.

Para obtener más información sobre los permisos y el control de acceso de Amazon S3, consulte [Control de acceso en Amazon S3](#).

1522 | Error de tiempo de espera de procesamiento

Hay un tiempo de espera inesperado con este tarea.

Qué significa esto: su trabajo tardó más que el tiempo de procesamiento máximo permitido y se dio por terminado. Se trata de una limitación interna del sistema y no de un problema con el contenido o la configuración.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Póngase en contacto con nosotros Soporte para obtener ayuda.
- Considere dividir los trabajos muy grandes en segmentos más pequeños.

Ejemplos de mensajes de error:

Se ha producido un error interno y se ha agotado el tiempo de espera del trabajo. Contacto Soporte.

1550 | Error del sistema de aceleración

Se ha producido un error interno inesperado con la transcodificación acelerada.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Intente volver a ejecutar el trabajo sin una transcodificación acelerada.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con Soporte.

Para obtener más información sobre la transcodificación acelerada, consulte [Transcodificación acelerada](#).

Ejemplos de mensajes de error:

Fallo de aceleración

1601 | Error de marca de agua de Nielsen

MediaConvert se produjo un error con la marca de agua de Nielsen.

Qué significa esto: Se produjo un error durante el proceso de marcado de agua de audio de Nielsen. La marca de agua de Nielsen incorpora códigos de identificación inaudibles en el contenido de audio para medir la audiencia.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que los ajustes de marca de agua de Nielsen estén configurados correctamente.
- Compruebe que dispone de credenciales y parámetros de Nielsen válidos.
- Asegúrese de que la entrada de audio sea compatible con los requisitos de marca de agua de Nielsen.
- Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Nielsen si el problema persiste.

Para obtener más información sobre las marcas de agua de Nielsen, consulte. MediaConvert [Trabajo con las marcas de agua de Nielsen](#)

1602 | Error de marca de agua NexGuard

MediaConvert se ha producido un error con NexGuard la marca de agua.

Qué significa esto: se produjo un error durante el proceso de NexGuard marcar con agua. NexGuard La marca de agua incorpora información de rastreo forense en el contenido de vídeo para proteger el contenido y rastrear la piratería.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que los ajustes de la NexGuard marca de agua estén configurados correctamente.
- Compruebe que la entrada de vídeo cumpla con NexGuard los requisitos.
- Asegúrese de tener una NexGuard licencia válida.
- Póngase en contacto con el servicio de NexGuard asistencia si el problema persiste.

1603 | Error de marca de agua en Kantar

MediaConvert se ha producido un error con la marca de agua de Kantar.

Qué significa esto: Se produjo un error durante el proceso de marcar el audio de Kantar con la marca de agua. La marca de agua de Kantar incorpora códigos de identificación inaudibles en el contenido de audio para medir la audiencia.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Verifica que los ajustes de marca de agua de Kantar estén configurados correctamente.
- Verifica que tu entrada de audio cumpla con los requisitos de Kantar en cuanto a frecuencia de muestreo, profundidad de bits y recuento de canales.
- Asegúrese de tener una licencia de Kantar válida.
- Póngase en contacto con el soporte de Kantar si el problema persiste.

Para obtener más información sobre las marcas de agua de Kantar, consulte. MediaConvert [Uso de Kantar para las marcas de agua de audio](#)

1700 | Error del preprocesador Dolby

MediaConvert se produjo un error en el preprocesador Dolby Vision.

Qué significa esto: Se produjo un error durante la etapa de preprocesamiento de Dolby Vision. El procesamiento de Dolby Vision requiere metadatos y una configuración específicos para gestionar correctamente el contenido HDR.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Comprueba que el archivo de entrada contiene metadatos Dolby Vision válidos.
- Comprueba que los ajustes de Dolby Vision estén configurados correctamente.
- Asegúrese de que el archivo de entrada cumpla con los requisitos para el procesamiento de Dolby Vision.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con Soporte.

Para obtener más información sobre el procesamiento en Dolby Vision MediaConvert, consulte [Creación de salidas Dolby Vision con AWS Elemental MediaConvert](#).

Ejemplos de mensajes de error:

La entrada [%i] contiene metadatos Dolby Vision no válidos en el fotograma X. Para resolverlo, compruebe si la entrada contiene metadatos Dolby Vision válidos. A continuación, vuelva a enviar el trabajo.

1999 | Error de sistema inesperado

Se ha producido un error inesperado.

Qué significa esto: MediaConvert se ha producido un error interno. Este es un código de error general para problemas inesperados.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Revisa el mensaje de error específico para ver si hay información útil.
- Si tienes problemas de audio/video sincronización, intenta configurar la duración del audio para que coincida con la duración del vídeo.
- Si el error persiste, ponte en contacto con Soporte.

Ejemplos de mensajes de error:

La entrada tiene una velocidad de fotogramas baja y el audio continúa después del final del vídeo. MediaConvert no ha podido sincronizar el audio y el vídeo y no ha podido crear una salida. Para resolverlo: Defina la duración del audio para que coincida con la duración del vídeo en la configuración del contenedor de audio de salida o recorte manualmente la entrada para que las duraciones del audio y el vídeo coincidan exactamente. A continuación, vuelva a enviar su trabajo.

No se pudo realizar la transcodificación posterior. Consulte los mensajes de registro anteriores para ver el motivo del error.

Error desconocido

Job fallido por un error inesperado: std: :bad_alloc

La sincronización de vídeo no encontró una serie de marcas de tiempo válidas en la entrada

No se ha podido confirmar un solo archivo

No se pudo iniciar la canalización de vídeo

mensaje de error vacío

Error de tiempo de ejecución del codificador en la canalización gpu [0] [Error al procesar los datos del GOP al reordenar la FIFO].

3400 | Error de manifiesto de HLS

La entrada HLS no cumple con los requisitos de las entradas HLS MediaConvert compatibles.

Qué significa esto: hay un problema con tu archivo de manifiesto HLS o con los segmentos a los que se hace referencia. Entre los problemas más comunes se incluyen los manifiestos con formato incorrecto, las funciones no compatibles o las limitaciones de longitud de las URL.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Revisa el mensaje de error específico para obtener más información sobre el problema del HLS.
- Compruebe que el archivo de manifiesto sigue la especificación HLS.
- Asegúrese de que el tamaño del archivo de manifiesto sea inferior a 16 MB.
- Revise los requisitos de entrada del HLS.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP y las especificaciones del manifiesto HLS, consulte. [Requisitos de entrada de HLS](#)

Ejemplos de mensajes de error:

3400: no MediaConvert se puede abrir el siguiente índice de entrada `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/...excessively_long_example_URL_truncated_for_docs.../HLS.m3u8`. La URL de entrada ha superado el límite de 900 caracteres. Reduzca el número de caracteres a 900 caracteres o menos y vuelva a enviar su trabajo. Para encontrar el número de caracteres de la URL ingresada, combine la entrada que ingresó con los archivos a los que se hace referencia individualmente en el manifiesto HLS. Por ejemplo, si tu entrada es `https://www.example.com /manifest.m3u8? key1=value1&key2=value2` y muestra un segmento con la ruta `_ts_720_0001.ts? file/path/segment_ts_720_0001.ts`, the input URL will be `https://www.example.com/file/path/segment key1=value1&key2=value2`, que tiene una longitud de 80 caracteres.

3400: no se puede abrir la siguiente entrada HLS: `manifest.m3u8`. MediaConvert `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/` Este manifiesto tiene un formato incorrecto: `sub-manifest.m3u8`. `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/` Corrija el manifiesto y, a continuación, vuelva a enviar su trabajo.

3400: no MediaConvert se puede abrir la siguiente entrada HLS: `manifest.m3u8`. `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/` El tamaño del archivo de este manifiesto es mayor de lo que admite: `sub-manifest.m3u8`. MediaConvert `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/` MediaConvert admite archivos de manifiesto de hasta 16 MB.

3400: no MediaConvert se puede abrir la siguiente entrada: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/manifest.m3u8`. Motivo:...

3401 | Error de autenticación HTTP

Has especificado una URL HTTP(S) para un archivo de entrada que requiere autenticación.

Qué significa esto: la entrada HTTP está protegida por contraseña o requiere autenticación, pero MediaConvert no admite el paso de credenciales a los servidores HTTP.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Elimine los requisitos de autenticación de su servidor HTTP para este archivo.
- Descargue el archivo y cárguelo en Amazon S3 en su lugar.

Para obtener más información sobre los requisitos y limitaciones de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3401: El acceso a 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed =true' requiere autorización.

3403 | Error HTTP prohibido

Has especificado una URL HTTP para un archivo de entrada, pero el servidor HTTP rechaza la solicitud.

Qué significa esto: el servidor HTTP que aloja el archivo de entrada está rechazando activamente la conexión. Esto puede deberse a restricciones de acceso o a problemas de configuración del servidor.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que la URL es correcta.
- Póngase en contacto con el equipo que administra el servidor HTTP para obtener información sobre los permisos de acceso.
- Considere descargar el archivo y subirlo a Amazon S3 en su lugar.

Para obtener más información sobre los requisitos y limitaciones de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3403: Está prohibido el acceso a 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed =true'.

3404 | Error de HTTP no encontrado

Has especificado una URL HTTP para un archivo de entrada, pero el servidor HTTP no tiene el archivo.

Qué significa esto: el servidor HTTP no encuentra el archivo en la ubicación que especificó. Es posible que el archivo se haya movido, cambiado de nombre o eliminado.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Comprueba que no haya errores tipográficos en la URL.
- Compruebe que el archivo existe en la ubicación especificada.
- Compruebe si el archivo se ha movido o se le ha cambiado el nombre.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP y la solución de problemas, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3404: No se ha encontrado 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed =true'.

3408 | Error de carga HTTP

Has especificado una URL HTTP para un archivo de entrada, pero no se ha podido realizar la carga por un motivo que no está relacionado con los errores 3401, 3403 y 3404.

Qué significa esto: se produjo un problema inesperado al MediaConvert intentar acceder a la entrada HTTP. Esto puede deberse a problemas de red, problemas de configuración del servidor u otros errores relacionados con HTTP.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Intenta acceder directamente a la URL para comprobar que funciona.
- Póngase en contacto con el equipo que administra el servidor HTTP.
- Considere descargar el archivo y subirlo a Amazon S3 en su lugar.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con Soporte.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP y la solución de problemas, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3408: Error al cargar el archivo desde una fuente HTTP: se agotó el tiempo de espera de la conexión.

3450 | Error en el servidor HTTP

Has especificado una URL HTTP para un archivo de entrada, pero el servidor HTTP ha devuelto un error o se ha producido un error.

Qué significa esto: el servidor HTTP detectó un error interno al MediaConvert intentar acceder al archivo. Se trata de un problema con el servidor que aloja el contenido y no con él MediaConvert.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Póngase en contacto con el equipo responsable del servidor HTTP.

- Intente acceder al archivo directamente para ver si aparece el mismo error.
- Considere descargar el archivo y subirlo a Amazon S3 en su lugar.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP y la solución de problemas, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3450: Se produjo un error al acceder a: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'.

3451 | Error de conexión HTTP

Ha especificado una URL HTTP para un archivo de entrada, pero MediaConvert no ha podido conectarse al servidor HTTP.

Qué significa esto: no se MediaConvert pudo establecer una conexión con el servidor HTTP. Es posible que el servidor esté inactivo, no se pueda acceder a él o que la URL sea incorrecta.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que la URL es correcta.
- Compruebe si el servidor está en línea y es accesible.
- Intente acceder a la URL directamente desde un navegador.
- Considere descargar el archivo y subirlo a Amazon S3 en su lugar.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP y la conectividad de red, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3451: No se pudo acceder al servidor al acceder a: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'.

3457 | Error de restricción de la política de entrada

Especificaste una ubicación de entrada que su política no permite.

Qué significa esto: Cuenta de AWS tiene una política de entrada que restringe las ubicaciones de entrada que MediaConvert puede utilizar y la ubicación de entrada especificada infringe esta política.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Utilice una ubicación de entrada que cumpla con las políticas de su organización.
- Póngase en contacto con su AWS administrador si necesita una excepción a la política.

- Transfiera el contenido a una ubicación de entrada aprobada.
- Especifique una ubicación de entrada permitida y vuelva a enviar tu tarea.

Para obtener más información sobre las políticas y restricciones de entrada, consulte [Cómo permitir o no permitir los tipos de ubicación de entrada mediante una política de entrada](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3457: Has especificado una ubicación de entrada que tu política no permite: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'. Especifique una ubicación de entrada permitida y vuelva a enviar su tarea.

3452 | URL mal formada con un error de espacios

La URL que especificó para la entrada HTTP tiene un formato incorrecto.

Qué significa esto: la URL HTTP que has proporcionado no sigue los estándares de formato de URL adecuados y no se puede procesar por MediaConvert ella.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Comprueba que tu URL esté formateada correctamente con el protocolo correcto (http://o https://).
- Asegúrese de que la URL no contenga espacios ni otros caracteres no admitidos.
- Prueba la URL en un navegador web para comprobar que es accesible.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3452: La URL 'http://example.com/invalid url with spaces' tiene un formato incorrecto.

3453 | Error de redirección HTTP

MediaConvert no puedes seguir las redirecciones al acceder a tu entrada HTTP.

Qué significa esto: la URL de entrada HTTP dirige a otra ubicación, pero MediaConvert no admite los siguientes redireccionamientos HTTP por motivos de seguridad y fiabilidad.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Usa la URL de destino final directamente en lugar de una URL de redireccionamiento.
- Ponte en contacto con el administrador del servidor para obtener la URL directa de tu contenido.

- Considere descargar el archivo y subirlo a Amazon S3 en su lugar.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3453: no MediaConvert puedo seguir las redirecciones al acceder a tu entrada: http://example.com/redirect-url. Para obtener información sobre los requisitos de entrada HTTP (S), consulta <https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/upload-input-files.html#http-input-requirements>

3454 | Error de resolución de DNS

No se pudo resolver el nombre al acceder a la entrada HTTP.

Lo que esto significa: MediaConvert no se puede convertir el nombre de dominio de tu URL HTTP en una dirección IP. Es posible que el dominio no exista, no esté disponible temporalmente o tenga problemas de configuración de DNS.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Comprueba que el nombre de dominio de tu URL es correcto y existe.
- Comprueba si se puede acceder al dominio desde otras ubicaciones.
- Espera y vuelve a intentarlo si se trata de un problema temporal de DNS.
- Considere usar una dirección IP en lugar de un nombre de dominio si es posible.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3454: No se pudo resolver el nombre al acceder a: 'http://nonexistent-domain.example.com/video.mp4'.

3455 | error SSL/TLS

Se han producido errores de SSL al acceder a tu entrada HTTPS.

Lo que esto significa: MediaConvert he encontrado problemas con el SSL/TLS certificado o la conexión al intentar acceder a tu entrada HTTPS. Esto puede deberse a certificados caducados, a problemas con la cadena de certificados o a configuraciones de SSL no compatibles.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que el certificado SSL de su servidor HTTPS sea válido y no haya caducado.
- Compruebe que la cadena de certificados esté configurada correctamente.
- Asegúrese de que el servidor sea compatible con SSL/TLS los protocolos modernos.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada de HTTPS, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3455: Se detectaron errores de SSL al acceder a: 'https://example.com/video.mp4'.

3456 | Dirección de servidor HTTP no válida

La dirección del servidor HTTP de la URL de entrada no es válida.

Qué significa esto: la parte de la dirección del servidor de la URL HTTP contiene caracteres o un formato no válidos que MediaConvert impiden conectarse a ella.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Compruebe que la dirección del servidor de tu URL tenga el formato correcto.
- Compruebe si hay caracteres no válidos en el nombre de host o la dirección IP.
- Asegúrese de que el número de puerto (si se ha especificado) sea válido.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3456: La dirección del servidor HTTP 'invalid-server-address' para la URL 'http://invalid-server-address/video.mp4' no es válida.

3458 | No se admite Ranged-GET

La URL que has proporcionado no admite las solicitudes de Ranged-GET.

Lo que esto significa: MediaConvert requiere que los servidores HTTP admitan solicitudes de contenido parciales (solicitudes de rango HTTP), pero tu servidor no admite esta función.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Configura tu servidor HTTP para que admita las solicitudes Ranged-GET.
- Descargue el archivo y cárguelo en Amazon S3 en su lugar.
- Utilice un servidor HTTP diferente que admita las solicitudes Ranged-GET.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP, consulte. [Requisitos de entrada de HTTP](#)

Ejemplos de mensajes de error:

3458: La URL que has proporcionado no admite las solicitudes Ranged-get: 'http://example.com/video.mp4'.

3999 | Error inesperado de HTTP

Se ha producido un error inesperado relacionado con la recuperación de su archivo de entrada desde un servidor HTTP.

Qué significa esto: MediaConvert se produjo un problema inesperado al intentar acceder a tu entrada HTTP. Se trata de un código de error general para problemas relacionados con HTTP que no se ajustan a otras categorías de error específicas.

Para resolver este problema, siga estos pasos:

- Prueba a descargar el archivo manualmente para comprobar que es accesible.
- Si puede descargarlo, cárguelo en Amazon S3 y utilícelo como entrada.
- Si no puede descargarlo, póngase en contacto con el equipo que administra el servidor HTTP.
- Si puede descargarlo pero sigue apareciendo este error en Amazon S3, póngase en contacto con Soporte.

Para obtener más información sobre los requisitos de entrada HTTP y la solución de problemas, consulte [Requisitos de entrada de HTTP](#).

Ejemplos de mensajes de error:

3999: error inesperado al acceder a la entrada HTTP: error interno del servidor.

Códigos de advertencia

AWS Elemental MediaConvert devuelve códigos de advertencia cuando los trabajos de transcodificación tienen problemas que no impiden que se complete el trabajo. Puedes usar Amazon

EventBridge para rastrear los códigos de advertencia que devuelve el servicio. Para obtener más información, consulte [Uso EventBridge con AWS Elemental MediaConvert](#).

A continuación, se proporciona información detallada sobre los códigos y mensajes de advertencia que se MediaConvert devuelven, sus posibles causas y las soluciones. Para obtener información sobre una advertencia, puede encontrar rápidamente el código de advertencia mediante los siguientes enlaces. Los detalles de cada advertencia están disponibles después de la tabla.

Códigos de advertencia

[100000](#) | [220000](#) | [230001](#) | [230002](#) | [230004](#) | [230005](#) | [230006](#) | [230007](#) | [230008](#) | [240000](#) | [240001](#) | [240003](#) | [250001](#) | [250002](#) | [250003](#) | [260000](#) | [270000](#)

La siguiente es una lista de códigos de advertencia y pasos para la solución de problemas:

100000 | Advertencia de saltos de cola

Qué significa esto: tu trabajo esperó en su cola de envíos original durante más tiempo del que especificaste, pero no pudo pasar a su nueva cola de destino. Esto puede deberse a que la cola de destino ya no existe o se ha modificado.

Tú controlas el comportamiento de los saltos, incluidos los `Wait` minutos y el `Destination` queue, en la configuración de Saltos de cola de administración de tareas.

Acciones recomendadas:

- Comprueba si la cola de destino sigue existiendo.
- No es necesaria ninguna acción inmediata, pero es posible que el trabajo tarde más de lo esperado en completarse.

Para obtener más información, consulta `HopDestination` en la [Referencia de la API de](#) .

Mensaje de advertencia:

Tu trabajo no podía pasar de la cola de envíos original a la cola de destino.

220000 | Introduce una advertencia incompleta

Qué significa esto: Faltan datos en el archivo de entrada y la duración de la salida puede ser más corta de lo esperado.

Acciones recomendadas:

- Comprueba si falta contenido en tu entrada.
- Compruebe que el archivo se ha cargado completamente en Amazon S3.
- Intente volver a cargar el archivo si es necesario.

Mensaje de advertencia:

El archivo de entrada está truncado.

230001 | Advertencia de metadatos en color de entrada

Lo que esto significa: no se MediaConvert pudo seguir el espacio de color de la entrada porque la entrada contiene metadatos de color incompletos o incorrectos. Los metadatos de color incluyen los colores primarios, la función de transferencia y los coeficientes de matriz.

Es posible que la salida no contenga metadatos de color o que sean inexactos, lo que puedes provocar que los reproductores muestren el contenido del vídeo de forma incorrecta. Si lo especificó `Color space conversion` en el resultado `Color corrector`, tenga en cuenta que no se MediaConvert pudo convertir el espacio de color y es posible que se hayan escrito metadatos de color inexactos.

Acciones recomendadas:

- Especifique manualmente las entradas `Color space` y `Color space usage` configúrelas `enForce`.
- Comprueba tu salida para ver si hay problemas de precisión de color.

Para obtener más información, consulta `ColorSpace` en la [Referencia de la API de](#).

Mensaje de advertencia:

Faltan los metadatos de color de tu entrada o están incompletos.

230002 | Advertencia de corrección de la duración del audio

Qué significa esto: hay un error en la 'stts' time-to-sample tabla de la pista de audio del contenedor de archivos de entrada y no MediaConvert se puede corregir la duración del audio.

Acciones recomendadas:

- Comprueba la salida para ver si hay algún problema de sincronización de audio y vídeo.

Para obtener más información sobre la corrección de la duración del audio, consulta la [Referencia de la API](#).

Mensaje de advertencia:

MediaConvert no puedes aplicar la corrección de duración del audio a tu entrada.

230004 | Advertencia de encabezado multimedia

Qué significa esto: el átomo del encabezado 'mdhd' multimedia de la entrada está incompleto o le faltan datos. MediaConvert espera que el 'mdhd' átomo tenga 32 bytes o 20 bytes.

MediaConvert podría no leer la entrada correctamente, lo que podría afectar a la calidad o precisión de la salida.

Acciones recomendadas:

- Comprueba la precisión y la calidad de la salida, incluida la duración total del archivo y los códigos de idioma.

Mensaje de advertencia:

A tu entrada le falta información en el átomo del encabezado 'mdhd' multimedia.

230005 | Advertencia sobre el rango de muestreo de colores de entrada

Lo que esto significa: no se ha MediaConvert podido seguir el rango de muestras de color de la entrada porque en la entrada faltan metadatos del rango de muestras de color o están incompletos.

Es posible que la salida no contenga metadatos del rango de muestras de color o que sean inexactos, lo que puedes provocar que los reproductores muestren el contenido del vídeo de forma incorrecta. Si especificó `Color space conversion` o aparece `Sample range conversion` en la salida `Color corrector`, tenga en cuenta que el rango de muestra de la salida puede ser inexacto.

Acciones recomendadas:

- Especifique manualmente las entradas `Sample range`.
- Compruebe si su salida tiene problemas de precisión de color.

Para obtener más información, consulta `SampleRange` en la [Referencia de la API de](#).

Mensaje de advertencia:

MediaConvert no puede encontrar los metadatos del rango de muestras de color en su entrada.

230006 | Advertencia de audio de entrada

Qué significa esto: hay algún problema con la estructura de archivos o la transmisión de audio de la entrada. Es posible que el archivo esté dañado o utilice una configuración de codificación no estándar.

Es posible que a la salida le falte contenido de audio que no se MediaConvert pudo decodificar.

Acciones recomendadas:

- Compruebe si la entrada está corrupta o tiene otros problemas de codificación de audio.
- Compruebe que la salida contiene todo el contenido de audio esperado.

Mensaje de advertencia:

MediaConvert no puedes decodificar una parte del audio de entrada.

230007 | Advertencia fragmentada de entrada MP4

Qué significa esto: cuando la entrada está fragmentada MP4, cada fragmento de MOOF (Movie Fragment Box) debería incrementarse secuencialmente. La entrada contiene fragmentos desordenados, lo que podría provocar problemas de reproducción.

Acciones recomendadas:

- Compruebe la salida para ver si hay discontinuidades o problemas de reproducción.

Mensaje de advertencia:

Tu MP4 entrada fragmentada tiene fragmentos de MOOF que están fuera de orden.

230008 | Advertencia de decodificación de entrada MP4

Qué significa esto: es posible que tu MP4 entrada tenga NAL unidades dañadas en el AVC1 átomo y MediaConvert no puedas decodificar toda la secuencia de vídeo.

Acciones recomendadas:

- Comprueba la salida de vídeo para ver si hay problemas, como problemas con el color, falta información de la escena o fotogramas grises.

Mensaje de advertencia:

MediaConvert no puedes decodificar una parte de la transmisión de vídeo de tu MP4 entrada.

240000 | Advertencia de silencio del audio de salida

Qué significa esto: la pista de audio de entrada contiene datos faltantes, corruptos o inesperados. MediaConvert tuvo que añadir silencio para mantener una sincronización adecuada.

Acciones recomendadas:

- Comprueba la salida para ver si hay algún problema de sincronización de audio y vídeo.
- Compruebe que la calidad del audio cumple sus expectativas.

Mensaje de advertencia:

MediaConvert agregó al menos 100 milisegundos de silencio de audio para mantener el audio y el vídeo sincronizados.

240001 | Se emitió un aviso de audio interrumpido

Qué significa esto: las pistas de audio y vídeo de entrada no estaban sincronizadas correctamente. MediaConvert tuvo que eliminar parte del contenido de audio para mantener una sincronización adecuada.

Acciones recomendadas:

- Comprueba la salida para ver si hay algún problema de sincronización de audio y vídeo.
- Compruebe que no se ha perdido ningún contenido de audio importante.

Mensaje de advertencia:

MediaConvert perdió al menos 100 milisegundos de audio para alinear el audio y el vídeo.

240003 | Emite una advertencia de rango limitado de más de HDR10

Lo que esto significa: especificó una salida de rango completo de HDR10+, pero solo MediaConvert pudo escribirla con un rango limitado debido a limitaciones técnicas.

Acciones recomendadas:

- Especifique cómo MediaConvert convierte la gama de muestras de color mediante el preprocesador del corrector de color. Configure la conversión del rango de muestra como compresión de rango limitado o clip de rango limitado.
- Compruebe la salida para ver si hay algún problema de precisión de color.

Mensaje de advertencia:

MediaConvert convirtió su entrada de rango completo en una salida de rango limitado de HDR1 más de 0.

250001 | Advertencia de fuente de subtítulos

Qué significa esto: Has enviado una leyenda de entrada con una fuente que MediaConvert no es compatible. MediaConvert utilizará una fuente genérica en su lugar.

Acciones recomendadas:

- Compruebe los subtítulos de salida para asegurarse de que se muestran correctamente con la fuente genérica.
- Si el aspecto de la fuente es fundamental, considere la posibilidad de modificar los subtítulos de entrada para utilizar una fuente compatible.

Mensaje de advertencia:

Los subtítulos introducidos tienen una fuente no compatible.

250002 | Advertencia de velocidad de bits de entrada Dolby CBI

Qué significa esto: Has enviado una Dolby CBI entrada con una tasa de bits que MediaConvert no es compatible. MediaConvert la aumentará automáticamente a una tasa de bits admitida.

Acciones recomendadas:

- Comprueba que la aplicación que genera entrada DOLBY CBI esté actualizada.
- Compruebe que la calidad de audio de la salida cumpla con sus expectativas.

Mensaje de advertencia:

La Dolby CBI entrada tiene una tasa de bits no admitida.

250003 | Advertencia de codificación sensible a la prominencia de la salida

Lo que esto significa: MediaConvert solo aplica la codificación con reconocimiento de prominencia a salidas con una resolución de 720p o superior que utilizan niveles de ajuste de calidad HQ de paso único o HQ de paso múltiple.

Utilice la codificación con reconocimiento de prominencia para mejorar la calidad perceptiva del vídeo de salida mediante la asignación de más bits de codificación a las partes destacadas o visibles del contenido. Es posible que reciba este mensaje de advertencia en los trabajos que especifican la codificación con reconocimiento de prominencia en una salida ABR automatizada o en los trabajos que utilizan determinados ajustes preestablecidos o plantillas.

Tenga en cuenta que esta advertencia es únicamente informativa y no es necesario realizar ninguna acción si la calidad de salida satisface sus necesidades.

Acciones recomendadas:

- Asegúrese de que las salidas tengan una resolución de 720p o superior.
- Utilice los niveles de ajuste Single Pass HQ o Multi Pass HQ Quality.

Mensaje de advertencia:

MediaConvert no puede aplicar la codificación con reconocimiento de prominencia a una o más de sus salidas.

260000 | Advertencia de desbordamiento del búfer del decodificador de vídeo

Qué significa esto: la velocidad de bits que especificó para su contenedor de flujo de transporte de salida es demasiado baja. Es inferior a la tasa de bits máxima combinada de todos los flujos de salida. Esto provoca un desbordamiento del búfer del decodificador de vídeo.

Acciones recomendadas:

- Aumente la velocidad de bits del contenedor para incluir todas las transmisiones que contiene.
- Como alternativa, reduzca la velocidad de bits de las transmisiones de vídeo, audio y datos.
- Considere la posibilidad de activar el ajuste «Evitar el desbordamiento del búfer», aunque esto puede reducir la calidad del vídeo de salida siempre que MediaConvert impida el desbordamiento del búfer del decodificador.

Mensaje de advertencia:

El flujo de transporte de salida superó la velocidad de bits que especificó.

270000 | Advertencia de aceleración de Amazon S3

Qué significa esto: Mientras MediaConvert escribía los archivos de salida en el bucket de destino, Amazon S3 lo limitó. Esto ocurre cuando superas el límite de frecuencia de solicitudes a Amazon S3.

Acciones recomendadas:

- Compruebe si hay otras aplicaciones que realicen solicitudes simultáneas al mismo bucket de Amazon S3 y considere la posibilidad de limitarlas.
- Es posible que su trabajo se detenga o tarde más de lo esperado en completarse, pero no es necesario realizar ninguna acción inmediata.

- Si tiene problemas frecuentes, considere ponerse en contacto con Soporte nosotros para aumentar los límites de la tasa de solicitudes de Amazon S3.

Para obtener información, consulta [Solución de problemas de Amazon S3](#).

Mensaje de advertencia:

MediaConvert ha recibido un código de 503 Slow Down error de Amazon S3 al escribir el resultado en el bucket de destino.

Monitorización AWS Elemental MediaConvert

Puedes realizar un seguimiento del progreso de un tarea, incluidos el estado, la fase y el porcentaje de finalización. Para obtener más información, consulta [Supervise MediaConvert el progreso del tarea](#).

Puedes supervisar el estado de tus tareas y su porcentaje de finalización en estos lugares:

AWS Elemental MediaConvert página de empleos

La [MediaConvert consola](#) muestra los siguientes detalles sobre sus trabajos: ID del trabajo, cola, estado, hora de envío, hora de inicio, duración de la transcodificación, porcentaje del trabajo completado, hora de finalización, advertencias, entradas, nombre del primer archivo de entrada, ruta del primer archivo de entrada, grupos de salida y destino del primer grupo de salida.

Si quieres, puedes filtrar los tareas según el Estado o Cola.

Amazon EventBridge

Con EventBridge él, puede obtener información más detallada sobre el estado de sus trabajos, incluidas las llamadas a la API y el porcentaje de finalización de las fases de sondeo, transcodificación y carga. AWS Elemental MediaConvert envía estos eventos al bus de eventos predeterminado del servicio. EventBridge Puede crear reglas para supervisarlas MediaConvert mediante programación mediante otros AWS servicios. Para obtener más información, consulte [Uso de Amazon EventBridge con MediaConvert](#).

MediaConvert emite datos de métricas, eventos y advertencias (cuando corresponde) cuando se completa un trabajo. Puedes utilizar estos datos para evaluar el éxito de un tarea, incluso si finaliza sin errores. Los datos que se pueden utilizar para evaluar un tarea, o incluso una tendencia en varios tareas, se encuentran en los siguientes lugares:

MediaConvert Página de empleos

En la MediaConvert consola, puede ver el estado de finalización de su trabajo y ver cualquier advertencia que se haya producido durante la transcodificación. Para obtener información más detallada, como las estadísticas de calidad de vídeo QVBR, utilice en su lugar. EventBridge

MediaConvert API

A través de la MediaConvert API, puedes solicitar una lista de trabajos, su estado y sus detalles. Para obtener más información, consulta [Trabajos](#) en la Referencia de la API de AWS Elemental MediaConvert .

Amazon EventBridge

Con EventBridge, puede obtener información más detallada sobre el resultado de sus trabajos completados. MediaConvert proporciona estos datos a través de eventos a los que los envía EventBridge. Puede suscribirse a estos eventos para recibir notificaciones de tarea mediante programación o a través de Amazon SNS.

Para obtener más información sobre el uso de eventos, consulta [Uso EventBridge con AWS Elemental MediaConvert](#).

CloudWatch Métricas de Amazon

Con Amazon CloudWatch, puede ver las tendencias en las estadísticas de transcodificación de los trabajos finalizados, incluida la calidad de vídeo QVBR. MediaConvert emite estadísticas de transcodificación al CloudWatch final de cada trabajo.

Para obtener más información sobre el uso MediaConvert con CloudWatch métricas, consulte [Uso CloudWatch con MediaConvert](#)

AWS CloudTrail

Con CloudTrail ella, puedes obtener información detallada sobre cuándo realizas una MediaConvert acción mediante una llamada a la API o la MediaConvert consola.

Para obtener más información sobre el uso CloudTrail, consulte [Registro de llamadas a la AWS Elemental MediaConvert API mediante AWS CloudTrail](#).

Temas

- [Uso EventBridge con AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Uso CloudWatch con MediaConvert](#)
- [Registro de llamadas a la AWS Elemental MediaConvert API mediante AWS CloudTrail](#)

Uso EventBridge con AWS Elemental MediaConvert

Puedes usar Amazon EventBridge para monitorear tus AWS Elemental MediaConvert trabajos. Estos son algunos ejemplos de lo que se puedes hacer con EventBridge:

Obtener información sobre las salidas del tarea

AWS Elemental MediaConvert proporciona información acerca de las salidas del tarea en la notificación del COMPLETE evento. Esta información incluye la ubicación y los nombres de los archivos, como los archivos multimedia y manifiestos del tarea. Para obtener más información, consulte [Eventos con el estado COMPLETO](#).

Para obtener información acerca de las métricas de Amazon CloudWatch, consulta [Uso CloudWatch con MediaConvert](#).

Configura notificaciones por correo electrónico para los cambios de estado de tus tareas

Para configurar una regla de EventBridge eventos, consulte [Tutorial: configurar notificaciones por correo electrónico para tareas fallidos](#).

Para ver una lista de todas las notificaciones de los cambios en el estado del tarea para las que puedes configurar reglas de eventos, consulta [Lista de MediaConvert EventBridge eventos](#).

Monitorizar el progreso de tu tarea

Los eventos STATUS_UPDATE proporcionan información acerca de la fase en la que se encuentra el tarea (PROBING, TRANSCODING y UPLOADING). Para algunos tareas, MediaConvert proporciona una estimación del progreso de tu tarea. Este cálculo se muestra como un porcentaje del tiempo total desde el momento en el que el tarea deja la cola hasta que los archivos de salida aparecen en el bucket de Amazon S3 de salida.

Para obtener más información acerca de los eventos de STATUS_UPDATE, consulta la tabla de tipos de eventos en [Lista de MediaConvert EventBridge eventos](#).

Para obtener más información acerca de cómo ajustar la frecuencia de actualizaciones de estado, consulta [Ajuste el intervalo de actualización de estado](#).

Iniciar automáticamente el posprocesado con una función AWS Lambda

Puedes configurarlo de EventBridge modo que una AWS Lambda función inicie su código de procesamiento posterior después de finalizar tu tarea. Para obtener información acerca de cómo utilizar AWS Lambda con AWS Elemental MediaConvert, consulta uno de estos recursos:

- En el caso de arquitectos de la nube experimentados, consulta la publicación de [vídeo bajo demanda AWS](#) en el blog de AWS Answers.
- Para los desarrolladores nuevos en Lambda, consulte el tutorial sobre cómo [automatizar trabajos MediaConvert con Lambda](#) en. MediaConvert GitHub

Obtenga detalles sobre las tareas que crea u otras MediaConvert operaciones

De forma predeterminada, MediaConvert no emite EventBridge eventos para las nuevas tareas que crea ni para ninguna otra MediaConvert operación que realice. Para recibir EventBridge eventos en estos casos, primero debe crear una AWS CloudTrail ruta de.

Para obtener más información, consulte [Trabajar con CloudTrail senderos](#).

Note

EventBridge publica cada evento de la transmisión de MediaConvert eventos al menos una vez.

MediaConvert no requiere permisos adicionales para entregar eventos a EventBridge.

Temas

- [Configuración de EventBridge reglas](#)
- [Supervise MediaConvert el progreso del tarea](#)
- [Lista de MediaConvert EventBridge eventos](#)

Configuración de EventBridge reglas

Para configurar EventBridge las reglas de Amazon: cree una regla que vincule el evento de AWS Elemental MediaConvert y el servicio de destino que responde al cambio de estado de su trabajo, como Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) o. AWS Lambda

Para ver un tutorial sobre cómo configurar una EventBridge regla con AWS Elemental MediaConvert, consulte [Tutorial: configurar notificaciones por correo electrónico para tareas fallidos](#).

Para obtener una lista de los eventos que se MediaConvert envían a la secuencia de EventBridge eventos, consulte [Lista de MediaConvert EventBridge eventos](#).

Para obtener más información general sobre el uso EventBridge, consulta la [Guía del EventBridge usuario de Amazon](#).

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulta [Solución de problemas de Amazon EventBridge](#) en la Guía EventBridge del usuario de Amazon.

Temas

- [Tutorial: configurar notificaciones por correo electrónico para tareas fallidos](#)
- [Paso 1: crear un tema en Amazon SNS](#)
- [Paso 2: Especificar un patrón de eventos en una EventBridge regla](#)
- [Paso 3: añadir el tema de Amazon SNS; y finalizar su regla](#)
- [Paso 4: Probar la regla](#)

Tutorial: configurar notificaciones por correo electrónico para tareas fallidos

En este tutorial, configura una regla de EventBridge eventos que captura eventos cuando cambia un estado de tarea ERROR y, a continuación, te notifica acerca del evento. Para ello, primero debes crear un tema en Amazon SNS que enviará una notificación por correo electrónico acerca del tarea fallido. A continuación, se crea una regla EventBridge definiendo un origen de eventos y haciendo referencia al tema de Amazon SNS (el «destino»).

Paso 1: crear un tema en Amazon SNS

La primera parte de la configuración de una EventBridge regla consiste en preparar el destino de la regla. En este caso, significa crear y suscribirse a un tema de Amazon SNS.

Para crear un tema de Amazon SNS

1. [Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/ la v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. En el panel de navegación, elige Temas y, a continuación, seleccione Crear tema.
3. En Tipo, seleccione Estándar.
4. Para Nombre, escriba **MediaConvertJobErrorAlert** y, a continuación, elige Crear tema.
5. Elige el Nombre del tema que acaba de crear para ver los Detalles del tema.
6. En la página de detalles del MediaConvertJobErrorAlerttema, en la sección Suscripciones, selecciona Crear suscripción.

7. En Protocolo, elige Correo electrónico. Para Punto de conexión, introduzca la dirección de correo electrónico a la que desea que Amazon SNS envíe la notificación.
8. Elige Crear una suscripción.
9. Recibirás un correo electrónico de notificación de Amazon SNS. Cuando lo recibas, elige el enlace Confirmar suscripción en el correo electrónico.

Paso 2: Especificar un patrón de eventos en una EventBridge regla

En este paso se muestra cómo especificar el patrón de eventos en una EventBridge regla. Esta regla capturará los eventos enviados por MediaConvert cuando el estado de una tarea cambie a `ERROR`.

Configurar un patrón de eventos en una EventBridge regla

1. Abre la EventBridge consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Reglas. Mantenga el Bus de eventos predeterminado y, a continuación, elige Crear regla.
3. En Nombre, escriba **MediaConvertJobStateError** y, a continuación, seleccione Siguiente.
4. En la sección Patrón de eventos, empezando por el Origen del evento, elige los siguientes ajustes:
 - Origen del evento: **AWS services**
 - AWS servicio: **MediaConvert**
 - Tipo de evento: **MediaConvert Job State Change**
 - Estado(s) específico(s) del tipo de evento: **ERROR**
5. Un cuadro de Patrón de evento tendrá un aspecto semejante al siguiente ejemplo.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["ERROR"]
  }
}
```

Este código define una regla de EventBridge eventos que coincide con cualquier evento en el que cambia el estado del tarea `ERROR`. Para obtener más información sobre los patrones

de eventos, consulta [Eventos y patrones de eventos](#) en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

6. Elija Siguiente.

Paso 3: añadir el tema de Amazon SNS; y finalizar su regla

Añada el tema de Amazon SNS que creó en el paso 1 a la EventBridge regla que inició en el paso 2.

Para añadir el tema de Amazon SNS y finalizar la regla EventBridge

1. En la sección Seleccionar objetivos, en Seleccionar un objetivo, elige el Tema de SNS.
2. En Tema, elija MediaConvertJobErrorAlert.
3. Elija Siguiente.
4. Como opción, añada una etiqueta. A continuación, elige Siguiente.
5. Revise la configuración. A continuación, elige Crear regla.

Paso 4: Probar la regla

Para probar la regla, envía una tarea que sepas que provocará un error. Por ejemplo, especifica una ubicación de entrada que no existe. Si has configurado la regla de evento correctamente, debería recibir un correo electrónico con el siguiente mensaje de texto de evento en unos minutos.

Para probar la regla

1. Abre la AWS Elemental MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Enviar un nuevo MediaConvert tarea. Para obtener más información, consulte [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
3. Comprueba la cuenta de correo electrónico que ha especificado al configurar el tema de Amazon SNS. Confirma que ha recibido una notificación de correo electrónico para el error del tarea.

Supervise MediaConvert el progreso del tarea

MediaConvert proporciona información de estado para cada tarea que crea. Puede supervisar el estado de una tarea para determinar qué está sucediendo con él, realizar un seguimiento de su progreso o solucionar problemas.

Temas

- [Estados de las tareas](#)
- [Cómo encontrar el estado de una tarea](#)
- [Fases de la tarea](#)

Estados de las tareas

Cada tarea que envía pasará por varios estados posibles diferentes. Las tareas realizadas correctamente terminan con un estado COMPLETE y las tareas no realizadas correctamente terminan con un estado ERROR o CANCELED.

Ejecución de tarea correcta

Una tarea realiza correctamente hace que todos sus resultados se escriban en su bucket de Amazon S3. La siguiente lista contiene detalles sobre los diferentes estados por los que pasan las tareas realizadas correctamente:

1. SUBMITTED: trabajos que creó en la MediaConvert consola o mediante una [CreateJob](#) operación que no MediaConvert ha empezado a procesarse.
2. INPUT_INFORMATION: MediaConvert lea detalles sobre su entrada o sus entradas.
3. PROGRESSING: MediaConvert comenzó a procesar su trabajo.
4. STATUS_UPDATE: MediaConvert ha estado procesando su tarea durante al menos un minuto o más. Las tareas con este estado pasan por tres fases de tarea diferentes. Para obtener más información, consulte [the section called “Fases de la tarea”](#).
5. COMPLETE: MediaConvert completó su tarea y todos sus resultados se guardaron en su bucket de Amazon S3.

Las tareas realizadas correctamente también pueden incluir los estados [NEW_WARNING](#) o [QUEUE_HOP](#).

Tareas no realizadas correctamente

Si una tarea no se realiza correctamente, no se escribirán resultados en el bucket de Amazon S3, aunque al principio podría progresar de forma similar a la de una tarea realizada correctamente. Las tareas no realizadas correctamente tienen uno de los siguientes dos estados:

- ERROR: MediaConvert ha tenido un problema al procesar su tarea. Para obtener más información, consulte [the section called “Códigos de error”](#).

- **CANCELED:** Has cancelado un trabajo en la MediaConvert consola o mediante una `CancelJob` operación.

Cómo encontrar el estado de una tarea

Para ver una lista de todos los estados de las tareas en la región actual, abra la página [Tareas](#) en la MediaConvert consola. O envíe una operación `GetJob` o `ListJobs`.

AWS CloudTrail registra los detalles de cada solicitud de creación de empleo que realice. CloudTrail solo emite un EventBridge evento para SUBMITTED trabajos si también creas una CloudTrail ruta. Para obtener más información, consulte [Trabajar con CloudTrail senderos](#) y [Acceder a los eventos de AWS servicio a través AWS CloudTrail](#) de.

MediaConvert emite un EventBridge evento cuando un trabajo comienza a procesarse y, después, cada vez que su estado cambia, por ejemplo, si cambia de PROGRESSING a COMPLETE o ERROR. Para ver una lista de EventBridge eventos, consulte [the section called “Lista de MediaConvert EventBridge eventos”](#).

Fases de la tarea

Si el estado de un trabajo es PROGRESSING de más de un minuto, MediaConvert emite un `STATUS_UPDATE` evento con la fase del trabajo actual. Una fase de tarea proporciona detalles sobre lo que está sucediendo con una tarea. Las fases de la tarea avanzan en el siguiente orden:

1. **PROBING:** cuando el trabajo esté en PROBING fase, MediaConvert lee la información de sus archivos de entrada que el servicio necesita para la transcodificación.
2. **TRANSCODING:** cuando el tarea se encuentra en la fase de TRANSCODING, el servicio realiza la demultiplexación, decodifica, codifica y vuelve a multiplexar el contenido. En algunos tareas, el servicio también comienza a cargar las salidas que van al bucket de Amazon S3 de salida durante esta fase. La fase finaliza cuando se ha completado toda la transcodificación.
3. **UPLOADING:** cuando el tarea se encuentra en la fase de UPLOADING, el servicio carga las salidas transcodificados en el bucket de Amazon S3 de salida. En el caso de salidas que el servicio comienza a cargar durante la fase de TRANSCODING la fase de UPLOADING comienza cuando se ha realizado la transcodificación. Continúa hasta que finalicen todas las cargas.

Para ver la fase de un trabajo, abra la página [Trabajos](#) de la MediaConvert consola, compruebe el [STATUS_UPDATE EventBridge evento](#) o envíe una `GetJob` `ListJobs` operación.

Lista de MediaConvert EventBridge eventos

AWS Elemental MediaConvert envía un evento a Amazon EventBridge cuando cambia el estado de un trabajo. Puede crear [EventBridge reglas](#) para cualquiera de estos eventos.

La mayoría de las tareas solo emitirán algunos de estos eventos, siendo los más comunes: INPUT_INFORMATION, PROGRESSING y COMPLETE.

Para obtener más información sobre cada tipo de evento, elija el enlace de la columna Evento.

MediaConvert eventos

Evento	Enviado cuando	Contiene
INPUT_INFORMATION	Poco después de MediaConvert empezar a procesar el trabajo.	Información multimedia, como el alto y el ancho del fotograma, la velocidad de fotogramas y el códec. MediaConvert Información de todas las entradas de un solo evento.
EN CURSO	Un tarea pasa del estado SUBMITTED al estado PROGRESSING .	Detalles básicos del tarea.
STATUS_UPDATE	Aproximadamente un minuto después de que MediaConvert comience a procesar el trabajo. Enviado aproximadamente cada minuto después de eso, hasta que se completa la tarea o se encuentra un error.	Progreso del tarea expresado en el número de fotogramas transcodificados desde el inicio del tarea.
COMPLETO	Se completa una tarea y MediaConvert escribe todas las salidas correctamente sin errores.	Información de salida y advertencias acerca del tarea completado.

Evento	Enviado cuando	Contiene
<u>CANCELADO</u>	Se cancela una tarea.	Detalles básicos del tarea.
<u>ERROR</u>	Un tarea tiene un error. Al menos una salida tiene un error.	El código o los códigos de error y cualquier mensaje. Incluye cualquier otra información de tarea efímera sobre el estado de error del tarea.
<u>NEW_WARNING</u>	Surge una condición de advertencia.	El código o los códigos de advertencia y cualquier mensaje de advertencia.
<u>QUEUE_HOP</u>	Cuando una tarea salta colas.	Tanto ARNs para las colas como para la prioridad del tarea dentro de la cola.

 Note

MediaConvert no emite ningún evento. SUBMITTED Para recibir un EventBridge evento cada vez que realice una llamada a la API, incluidas las llamadas desde la MediaConvert consola, debe crear una AWS CloudTrail ruta de. Para obtener más información, consulte [Acceder a los eventos del AWS servicio mediante CloudTrail rutas AWS CloudTrail y Trabajar con ellas](#).

Cuando MediaConvert envía un evento a EventBridge, aparecen los siguientes campos en el JSON resultante.

- versión: actualmente 0 (cero) para todos los eventos.
- id: un UUID de versión 4 generado para cada evento.
- tipo de detalle: el tipo de evento que se envía.
- origen: identifica el servicio que generó el evento.
- cuenta: el identificador Cuenta de AWS de 12 dígitos que ejecutó el tarea.

- hora: la hora en que ocurrió el evento.
- región: identifica la Región de AWS del tarea.
- recursos: una matriz JSON que contiene el nombre de recurso de Amazon (ARN) del tarea.
- detalle: un objeto JSON que contiene información sobre el tarea.

Las siguientes secciones contienen detalles de los mensajes de eventos, respuestas de JSON y patrones de eventos para cada EventBridge evento que se MediaConvert emita.

Temas

- [Eventos con el estado INPUT_INFORMATION](#)
- [Eventos con un estado EN CURSO](#)
- [Eventos con el estado STATUS_UPDATE](#)
- [Eventos con el estado COMPLETO](#)
- [Eventos con estado CANCELADO](#)
- [Eventos con el estado ERROR](#)
- [Eventos con el estado NEW_WARNING](#)
- [Eventos con el estado QUEUE_HOP](#)

Eventos con el estado INPUT_INFORMATION

MediaConvert envía el evento para INPUT_INFORMATION después de que un trabajo comience a procesarse y después de MediaConvert leer la información sobre la entrada. El evento contiene principalmente información multimedia sobre la entrada, como la altura y el ancho del fotograma, la velocidad de fotogramas y el códec.

MediaConvert incluye información sobre todas las entradas de un solo evento.

El siguiente JSON es un ejemplo de evento que contiene el estado INPUT_INFORMATION de una tarea con una sola entrada.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
```

```

"time": "2022-12-19T19:07:12Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671476818694-phptj0"
],
"detail": {
    "timestamp": 1671476832075,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671476818694-phptj0",
    "status": "INPUT_INFORMATION",
    "userMetadata": {},
    "inputDetails": [
        {
            "id": 1,
            "uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4",
            "audio": [
                {
                    "channels": 2,
                    "codec": "AAC",
                    "language": "UND",
                    "sampleRate": 44100,
                    "streamId": 2
                }
            ],
            "video": [
                {
                    "bitDepth": 8,
                    "codec": "H_264",
                    "colorFormat": "YUV_420",
                    "fourCC": "avc1",
                    "frameRate": 24,
                    "height": 1080,
                    "interlaceMode": "PROGRESSIVE",
                    "sar": "1:1",
                    "standard": "UNSPECIFIED",
                    "streamId": 1,
                    "width": 1920
                }
            ]
        }
    ]
}

```



```
}
```

Puedes usar el siguiente ejemplo de JSON para crear un patrón de EventBridge eventos para tareas con un estado de INPUT_INFORMATION.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["INPUT_INFORMATION"]
  }
}
```

Eventos con un estado EN CURSO

MediaConvert envía el evento para PROGRESSING cuando un trabajo se traslada de un SUBMITTED estado a otro PROGRESSING.

Note

Después de que una tarea se haya encontrado en el estado PROGRESSING durante 48 horas, el servicio lo cambia a un estado ERROR y deja de trabajar en él. No se te cobrarán las tareas que terminan en un estado ERROR.

El siguiente JSON es un ejemplo de evento que contiene el estado PROGRESSING de una tarea.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:20:21Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671477617078-2886ye"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671477621654,
    "accountId": "111122223333",

```

```
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1671477617078-2886ye",
"status": "PROGRESSING",
"userMetadata": {}
}
}
```

Puedes usar el siguiente ejemplo de JSON para crear un patrón de EventBridge eventos para tareas con un estado de PROGRESSING.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["PROGRESSING"]
  }
}
```

Eventos con el estado STATUS_UPDATE

MediaConvert envía el evento durante STATUS_UPDATE aproximadamente un minuto después de que comience a procesar el trabajo. De forma predeterminada, las actualizaciones se envían aproximadamente cada minuto después de eso, hasta que el servicio completa la transcodificación o encuentra un error.

Si quieres, puedes especificar una frecuencia de actualización diferente en tu tarea, con la configuración Intervalo de actualización de estado. Para obtener actualizaciones más frecuentes, puedes elegir 10, 12, 15, 20 o 30 segundos. Para obtener menos actualizaciones, puedes elegir de 2 a 10 minutos, en incrementos de un minuto. Para obtener más información, consulta [Ajuste el intervalo de actualización de estado](#).

Un evento STATUS_UPDATE contiene información sobre la fase actual de tu tarea. Cuando está disponible, contiene el porcentaje de finalización del tarea y de la fase.

Las fases del tarea son las siguientes:

- Durante PROBING, el servicio lee información acerca de la entrada mientras se prepara para la transcodificación.
- Durante TRANSCODING, el servicio realiza la demultiplexación, descodifica, codifica y vuelve a multiplexar el contenido. Durante esta fase, en algunas tareas, el servicio también comienza

a cargar las salidas que van al bucket de Amazon S3 de salida. La fase finaliza cuando se ha completado toda la transcodificación.

- Durante UPLOADING, el servicio carga el resto de salidas transcodificados a su bucket de Amazon S3.

El siguiente JSON es un ejemplo de evento que contiene el estado STATUS_UPDATE de una tarea.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:21:21Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671477617078-2886ye"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671477681737,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671477617078-2886ye",
    "status": "STATUS_UPDATE",
    "userMetadata": {},
    "framesDecoded": 353,
    "jobProgress": {
      "phaseProgress": {
        "PROBING": {
          "status": "COMPLETE",
          "percentComplete": 100
        },
        "TRANSCODING": {
          "status": "PROGRESSING",
          "percentComplete": 2
        },
        "UPLOADING": {
          "status": "PENDING",
          "percentComplete": 0
        }
      }
    },
    "jobPercentComplete": 7,
  }
}
```

```
        "currentPhase": "TRANSCODING",
        "retryCount": 0
    }
}
```

Puedes usar el siguiente ejemplo de JSON para crear un patrón de EventBridge eventos para tareas con un estado de STATUS_UPDATE.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["STATUS_UPDATE"]
  }
}
```

Ajuste el intervalo de actualización de estado

De forma predeterminada, AWS Elemental MediaConvert envía STATUS_UPDATE los eventos a Amazon EventBridge aproximadamente una vez por minuto. Estas actualizaciones de estado proporcionan información sobre el progreso de su tarea. Esto le permite conocer el progreso de su tarea. Puede ajustar el intervalo de actualización de estado especificando una frecuencia de actualización diferente en su tarea.

Para especificar la frecuencia STATUS_UPDATE

1. En la página Crear tarea, en el panel Tarea de la izquierda, en la sección Configuración de tarea, elige integración AWS .
2. En la sección integración AWS de la derecha, en Intervalo de actualización de estado(s), elige el intervalo, en segundos, entre actualizaciones..

Si utiliza la API o un SDK, encontrará esta configuración en el archivo JSON de tu tarea. El nombre de la configuración es [statusUpdateInterval](#).

Eventos con el estado COMPLETO

MediaConvert envía el evento para COMPLETE cuando todas las salidas se escriben en Amazon S3 sin errores. Contiene las advertencias y la información de salida del tarea completado. Para

obtener más información acerca de los nombres y las rutas de los archivos de salida, consulta [Rutas y nombres de archivo de salida](#).

El siguiente JSON es un ejemplo de evento que contiene el estado COMPLETE de una tarea.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:07:12Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2::jobs/1671476818694-phptj0"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671476832124,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671476818694-phptj0",
    "status": "COMPLETE",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
      {
        "code": 000000,
        "count": 1
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
            ],
            "durationInMs": 30041,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1920,
              "heightInPx": 1080,
              "qvbrAvgQuality": 7.38,
              "qvbrMinQuality": 7,
              "qvbrMaxQuality": 8,
              "qvbrMinQualityLocation": 2168,
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
        "qvbrMaxQualityLocation": 25025
      }
    },
    ],
    "type": "FILE_GROUP"
  }
],
"paddingInserted": 0,
"blackVideoDetected": 10,
"blackSegments": [
  {
    "start": 0,
    "end": 10
  }
]
}
}
```

Los eventos COMPLETE contienen información adicional sobre tu tarea y sus resultados. En la siguiente tabla se enumeran y describen las diferentes propiedades disponibles en los detalles del mensaje de evento de tarea.

Detalles del mensaje de evento COMPLETEO

Propiedad	Tipo de datos:	Detalles
paddingInserted	entero	La duración total de los fotogramas en blanco MediaConvert insertados en todos los resultados de tu tarea, en milisegundos. El relleno de vídeo inserta fotogramas en blanco para ayudar a mantener alineadas las duraciones de audio y vídeo. Los valores altos de paddingInserted indican que se han insertado más fotogramas en blanco. Estos valores también muestran

Propiedad	Tipo de datos:	Detalles
		hasta qué punto las pistas de audio de entrada comienzan tarde o terminan antes, o ambas cosas.
qvbrAvgQuality	float	La calidad de video promedio de la salida de velocidad de bits variable definida en función de la calidad (Quality-Defined Variable Bitrate, QVCR). Se incluye solo para las salidas QVBR.
qvbrMinQuality	float	La calidad de vídeo mínima detectada en la salida QVBR. Se incluye solo para las salidas QVBR.
qvbrMaxQuality	float	La calidad de vídeo máxima detectada en la salida QVBR. Se incluye solo para las salidas QVBR.

Propiedad	Tipo de datos:	Detalles
qvbrMinQualityLocation	entero	La ubicación de la salida en la que qvbrMinQuality se detectó, en milisegundos. Puedes utilizar qvbrMinQualityLocation mientras revisa la calidad del vídeo de salida y el uso del ancho de banda. Se incluye solo para las salidas QVBR.
qvbrMaxQualityLocation	entero	La ubicación de la salida en la que qvbrMaxQuality se detectó, en milisegundos. Puedes utilizar qvbrMaxQualityLocation mientras revisa la calidad del vídeo de salida y el uso del ancho de banda. Se incluye solo para las salidas QVBR.
warnings	array	Todos los códigos de advertencia detectados en el tarea y el número de veces que se han producido. Para obtener más información, consulta Códigos de advertencia.
code	entero	
count	entero	

Propiedad	Tipo de datos:	Detalles
<code>blackVideoDetected</code>	entero	La duración total de los fotogramas de vídeo negro en las salidas que también están presentes en las entradas, en milisegundos. <code>blackVideoDetected</code> no incluye ningún fotograma negro insertado por MediaConvert.
<code>blackVideoSegments</code> <code>start</code> <code>end</code>	array entero entero	La ubicación o ubicaciones de la salida en las que se detectaron fotogramas de vídeo negro. Cada segmento de vídeo negro de la salida se muestra con su propio inicio y final. <code>blackVideoSegments</code> no incluye ningún fotograma negro insertado por MediaConvert.
<code>averageBitrate</code>	entero	La velocidad de bits media de la salida de vídeo, calculada dividiendo la duración por el total de bits.

Puedes usar el siguiente ejemplo de JSON para crear un patrón de EventBridge eventos para tareas con un estado deCOMPLETE.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
```

```
"detail": {  
  "status": ["COMPLETE"]  
}
```

Rutas y nombres de archivo de salida

La COMPLETE notificación de EventBridge trabajo incluye detalles sobre su salida en JSON. Esta información incluye los nombres de los archivos y las rutas de las salidas de la tarea, incluidos los manifiestos y los recursos multimedia.

Los archivos que se AWS Elemental MediaConvert crean, dependen de los grupos de salida que haya configurado en el trabajo. Por ejemplo, los paquetes DASH ISO contienen un manifiesto .mpd y archivos de fragmento de contenido multimedia .mp4.

Puedes encontrar información sobre la ruta y el nombre de los archivos de salida en las propiedades siguientes:

playlistFilePaths

Una lista de las rutas de archivo de Amazon S3 a las listas de reproducción de múltiples variantes.

outputFilePaths

La ruta al archivo multimedia o el manifiesto, en función del tipo de grupo de salida.

type

El tipo de grupo de salidas, que determina qué archivos se muestran en `playlistFilePaths` y `outputFilePaths`.

En la tabla siguiente se indican los valores de estas propiedades, en función del tipo de grupo de salida.

Tipo	playlistFilePaths	outputFilePaths
FILE_GROUP (salida estándar)	no se devuelve	Ruta y nombre del archivo multimedia.

Tipo	playlistFilePaths	outputFilePaths
		Ejemplo: s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4
FILE_GROUP (con salida de captura de fotogramas adicional)	no se devuelve	Nombre de archivo y ruta de la imagen final capturada. Ejemplo: s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg
HLS_GROUP	Ruta y nombre de archivo de la lista de reproducción multivariante. Ejemplo: s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/main.m3u8	Nombre de archivo y ruta de los manifiestos para las salidas individuales. Ejemplos: - s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv1.m3u8 - s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv2.m3u8
DASH_ISO_GROUP	Nombre de archivo y ruta del manifiesto. Ejemplo: s3://amzn-s3-demo-bucket/dash/1.mpd	no se devuelve

Tipo	playlistFilePaths	outputFilePaths
CMAF_GROUP	Nombre de archivo y ruta de cada uno de los manifiestos de nivel superior. Ejemplos: • s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.mpd • s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.m3u8	no se devuelve
MS_SMOOTH_GROUP	Nombre de archivo y ruta del manifiesto del lado servidor. Ejemplo: s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1.ism	Nombre de archivo y ruta de los manifiestos de vídeo para cada una de las salidas individuales. Ejemplos: • s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1_vai.ismv • s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/2_vai.ismv

Para obtener respuestas en JSON para cada tipo de grupo de salida, consulta los temas siguientes:

Temas

- [Grupo de archivos](#)
- [Grupo de archivos con una salida de captura de fotogramas](#)
- [Grupo de Apple HLS](#)
- [Grupo DASH ISO](#)
- [Grupo de CMAF](#)
- [Grupo de Microsoft Smooth Streaming](#)

Grupo de archivos

El siguiente es un EventBridge ejemplo de evento de Amazon para una tarea con un COMPLETE estado. El ejemplo incluye información sobre la ruta del archivo de salida de un grupo de archivos.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      "start": 0,
      "end": 10
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
            ],
            "durationInMs": 180041,
            "videoDetails": {
              "averageBitrate": 200000,
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720,
              "qvbrAvgQuality": 7.38,
              "qvbrMinQuality": 7,
              "qvbrMaxQuality": 8,
              "qvbrMinQualityLocation": 2168,
              "qvbrMaxQualityLocation": 25025
            }
          }
        ],
        "type": "FILE_GROUP"
      }
    ],
    "timestamp": 1536964380391,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1536964333549-opn151",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
      {
```

```
        "code": 000000,  
        "count": 1  
      },  
    ],  
  },  
  "version": "0",  
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",  
  "source": "aws.mediaconvert",  
  "account": "111122223333",  
  "time": "2018-09-14T21:54:31Z",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxnngbl"  
  ]  
}
```

Note

Las estadísticas de QVCR solo están disponibles cuando la salida de video utiliza el control de velocidad de bits variable definida en función de la calidad (QVCR).

Grupo de archivos con una salida de captura de fotogramas

Esta guía proporciona un evento de EventBridge ejemplo de Amazon para una tarea con un COMPLETE estado. Además, muestra información de la ruta del archivo de salida para un grupo de archivos con salida de captura de fotogramas.

Una salida de captura de fotogramas es una salida que se configura para crear imágenes fijas de vídeo. Se configura de forma similar a un grupo de salidas de un grupo de archivos normal. Sin embargo, se elimina el componente de audio, se selecciona Sin contenedor como contenedor y, a continuación, se selecciona Captura de fotogramas a JPEG como códec de vídeo.

Note

Puedes crear salidas de captura de fotogramas solo en tareas que también tengan una salida de audio y vídeo normal. MediaConvert no admite tareas que consistan únicamente en una salida de captura de fotogramas.

Al crear una salida de captura de fotogramas, el estado COMPLETE incluye la propiedad `outputFilePaths`. Esto le dice el nombre de archivo y ruta de la imagen final capturada.

 Tip

Dado que el servicio incluye numeración automática en los nombres de archivo de captura de fotogramas, puedes inferir todos los nombres de imagen a partir de la imagen final. Por ejemplo, si su valor `outputFilePaths` es `s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg`, puedes inferir que hay 35 imágenes más en la misma ubicación, denominadas `file.0000001`, `file.0000002` y así sucesivamente.

El siguiente es un EventBridge ejemplo de un evento para un trabajo con un COMPLETE estado. Incluye información de la ruta del archivo de salida para un grupo de archivos con salida de captura de fotogramas.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg"
            ],
            "durationInMs": 185000,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720
            }
          }
        ]
      }
    ],
  },
}
```

```

        "type": "FILE_GROUP"
    },
    {
        "outputDetails": [
            {
                "outputFilePaths": [
                    "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
                ],
                "durationInMs": 180041,
                "blackVideoDurationInMs": 0,
                "videoDetails": {
                    "widthInPx": 1280,
                    "heightInPx": 720,
                    "averageQVBRScore": 7.38,
                    "minimumQVBRScore": 7,
                    "maximumQVBRScore": 8,
                    "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
                    "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
                }
            }
        ],
        "type": "FILE_GROUP"
    }
],
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
    {
        "code": 000000,
        "count": 1
    }
]
],
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [

```



```
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"  
  ]  
}
```

Note

Las estadísticas de velocidad de bit variable definida en función de la calidad (QVCR) solo están disponibles cuando la salida de video utiliza el control de velocidad QVBR.

Grupo de Apple HLS

El siguiente es un EventBridge ejemplo de evento de Amazon para una tarea con un COMPLETE estado. Incluye información sobre la ruta del archivo de salida de un grupo de Apple HLS.

```
{  
  "detail": {  
    "status": "COMPLETE",  
    "paddingInserted": 0,  
    "blackVideoDetected": 10,  
    "blackSegments": [  
      {  
        "start": 0,  
        "end": 10  
      }  
    ],  
    "outputGroupDetails": [  
      {  
        "outputDetails": [  
          {  
            "outputFilePaths": [  
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv2.m3u8"  
            ],  
            "durationInMs": 180041,  
            "blackVideoDurationInMs": 0,  
            "videoDetails": {  
              "widthInPx": 426,  
              "heightInPx": 240,  
              "averageQVBRScore": 7.38,  
              "minimumQVBRScore": 7,  
              "maximumQVBRScore": 8,  
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,  
            }  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

        "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
      }
    },
    {
      "outputFilePaths": [
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv1.m3u8"
      ],
      "durationInMs": 180041,
      "blackVideoDurationInMs": 0,
      "videoDetails": {
        "widthInPx": 1280,
        "heightInPx": 720,
        "averageQVBRScore": 7.38,
        "minimumQVBRScore": 7,
        "maximumQVBRScore": 8,
        "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
        "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
      }
    }
  ],
  "type": "HLS_GROUP",
  "playlistFilePaths": [
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/main.m3u8"
  ]
}
],
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
  {
    "code": 000000,
    "count": 1
  }
]
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",

```

```
"region": "us-west-2",
"resources": [
  "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
]
}
```

Note

Las estadísticas de velocidad de bit variable definida en función de la calidad (QVCR) solo están disponibles cuando la salida de video utiliza el control de velocidad QVBR.

Grupo DASH ISO

El siguiente es un EventBridge ejemplo de evento de Amazon para una tarea con un COMPLETE estado. Incluye información sobre la ruta del archivo de salida de un grupo de DASH ISO.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "durationInMs": 180041,
            "blackVideoDurationInMs": 0,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720,
              "averageQVBRScore": 7.38,
              "minimumQVBRScore": 7,
              "maximumQVBRScore": 8,
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
              "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

        }
      }
    ],
    "type": "DASH_ISO_GROUP",
    "playlistFilePaths": [
      "s3://amzn-s3-demo-bucket/dash/1.mpd"
    ]
  }
],
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
  {
    "code": 000000,
    "count": 1
  }
]
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
  "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
]
}

```

Note

Las estadísticas de velocidad de bit variable definida en función de la calidad (QVCR) solo están disponibles cuando la salida de video utiliza el control de velocidad QVBR.

Grupo de CMAF

El siguiente es un EventBridge ejemplo de un evento para un trabajo con un COMPLETE estado. Incluye información sobre la ruta del archivo de salida de un grupo CMAF.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "durationInMs": 180041,
            "blackVideoDurationInMs": 0,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720,
              "averageQVBRScore": 7.38,
              "minimumQVBRScore": 7,
              "maximumQVBRScore": 8,
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
              "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
            }
          }
        ],
        "type": "CMAF_GROUP",
        "playlistFilePaths": [
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.mpd",
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.m3u8"
        ]
      }
    ],
    "timestamp": 1536964380391,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1536964333549-opn151",
  }
}
```

```
{
  "userMetadata": {},
  "warnings": [
    {
      "code": 000000,
      "count": 1
    }
  ],
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-09-14T21:54:31Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxnngbl"
  ]
}
```

Note

Las estadísticas de velocidad de bit variable definida en función de la calidad (QVCR) solo están disponibles cuando la salida de video utiliza el control de velocidad QVBR.

Grupo de Microsoft Smooth Streaming

El siguiente es un EventBridge ejemplo de un evento para un trabajo con un COMPLETE estado. Incluye información sobre la ruta del archivo de salida para un grupo de Microsoft Smooth Streaming.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ]
  },
}
```

```

    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1_va.ismv"
            ],
            "durationInMs": 180041,
            "blackVideoDurationInMs": 0,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 534,
              "averageQVBRScore": 7.38,
              "minimumQVBRScore": 7,
              "maximumQVBRScore": 8,
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
              "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
            }
          }
        ],
        "type": "MS_SMOOTH_GROUP",
        "playlistFilePaths": [
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1.ism"
        ]
      }
    ],
    "timestamp": 1536964380391,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1536964333549-opn151",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
      {
        "code": 000000,
        "count": 1
      }
    ]
  },
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-09-14T21:54:31Z",

```

```

    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
    ]
}

```

Note

Las estadísticas de velocidad de bit variable definida en función de la calidad (QVCR) solo están disponibles cuando la salida de video utiliza el control de velocidad QVBR.

Eventos con estado CANCELADO

MediaConvert envía el evento para CANCELED cuando se cancela el trabajo. Contiene detalles básicos del tarea incluyendo timestamp, accountId, queue, jobId y userMetadata.

El siguiente JSON es un ejemplo de evento que contiene el estado CANCELED de una tarea.

```

{
    "version": "0",
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
    "source": "aws.mediaconvert",
    "account": "111122223333",
    "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
    "detail": {
        "timestamp": 1515368120764,
        "accountId": "111122223333",
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
        "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
        "status": "CANCELED",
        "userMetadata": {}
    }
}

```

Puedes usar el siguiente ejemplo de JSON para crear un patrón de EventBridge eventos para tareas con un estado de CANCELED.


```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["CANCELED"]
  }
}
```

Eventos con el estado ERROR

MediaConvert envía el evento ERROR cuando al menos una salida tiene un error. Contiene el código o los códigos de error, mensajes y advertencias u otra información de tarea efímero sobre el estado de error del tarea. Para obtener más información sobre los códigos de error, consulta [Códigos de error](#).

El siguiente JSON es un ejemplo de evento que contiene el estado ERROR de una tarea.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "ERROR",
    "errorCode": 1040,
    "errorMessage": "Example error message",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

Puedes usar el siguiente ejemplo de JSON para crear un patrón de EventBridge eventos para tareas con un estado deERROR.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["ERROR"]
  }
}
```

Eventos con el estado NEW_WARNING

MediaConvert envía un evento para NEW_WARNING cuando surge una condición de advertencia. Una condición de advertencia no detiene la ejecución del tarea. Contiene el ARN de la cola de envío, el ID del tarea y un mensaje de advertencia. Los mensajes de advertencia le informan sobre condiciones que no detienen la tarea, pero que pueden indicar que la tarea no está progresando según lo planeado.

Por ejemplo, una tarea configurado para saltar colas ha alcanzado el tiempo de espera que especificó, pero no puedes saltar.

NEW_WARNING solo contiene el mensaje de advertencia más reciente. No informa de las advertencias anteriores, incluso si esas condiciones de advertencia siguen vigentes.

Para obtener más información acerca de los mensajes de advertencia, consulta [Códigos de advertencia](#).

El siguiente JSON es un ejemplo de evento que contiene el estado NEW_WARNING de una tarea.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
  }
}
```

```
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "NEW_WARNING",
    "warningCode": "000000",
    "warningMessage": "Example warning message",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

Puedes usar el siguiente ejemplo de JSON para crear un patrón de EventBridge eventos para tareas con un estado de `NEW_WARNING`.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["NEW_WARNING"]
  }
}
```

Eventos con el estado `QUEUE_HOP`

MediaConvert envía el `QUEUE_HOP` evento cuando un trabajo salta de una cola. Contiene ARNs las colas y la prioridad del tarea dentro de las colas.

Tanto `priority` como `previousPriority` serán iguales, a menos que la configuración de saltos de cola especifica una nueva prioridad para el tarea cuando salte de una cola a otra.

El siguiente JSON es un ejemplo de evento que contiene el estado `QUEUE_HOP` de una tarea.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",

```

```
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "previousQueue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/
Alternate",
    "priority": 0,
    "previousPriority": 0,
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "QUEUE_HOP",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

Puedes usar el siguiente ejemplo de JSON para crear un patrón de EventBridge eventos para tareas con un estado de `QUEUE_HOP`.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["QUEUE_HOP"]
  }
}
```

Uso CloudWatch con MediaConvert

Puedes usar Amazon CloudWatch para recopilar estadísticas sobre tus AWS Elemental MediaConvert trabajos. Estos son algunos ejemplos de lo que puedes hacer con CloudWatch:

Obtén detalles sobre sus solicitudes, colas, tareas y resultados

Las métricas se agrupan según la dimensión, incluidas las métricas de operación, las métricas de colas y las métricas de tarea.

- Las métricas de operación incluyen cualquier error que se produzca al interactuar con ellas MediaConvert.
- Las métricas de cola incluyen detalles sobre todos los tareas de una cola determinada, como el número total de tareas o la duración total de las salidas.
- Las métricas de tarea incluyen detalles sobre sus resultados que puedes usar para identificar tendencias, estadísticas o posibles problemas con su flujo de tarea de vídeo.

Para obtener más información, consulte [Lista de métricas MediaConvert CloudWatch](#).

Cree CloudWatch paneles y alarmas

Puede crear CloudWatch paneles de control para realizar un seguimiento de los elementos de una cola de trabajos. Por ejemplo, puedes realizar un seguimiento de los tareas de transcodificación que se hayan completado o que tengan errores. También puedes utilizar métricas, por ejemplo, `StandbyTime` para crear alarmas que detecten si hay una gran cantidad de tareas pendientes en una cola. Para obtener más información, consulta [Cómo crear paneles y alarmas para AWS Elemental MediaConvert usar Amazon CloudWatch](#).

Temas

- [Lista de métricas MediaConvert CloudWatch](#)

Lista de métricas MediaConvert CloudWatch

AWS Elemental MediaConvert envía las siguientes métricas CloudWatch al final de cada trabajo.

Nombre de métrica	Unidad	Descripción
Errors	Recuento	Haz un seguimiento de los errores encontrados con una llamada a la API en particular. Entre las operaciones se incluyen: <code>CreateJob</code> , <code>GetJob</code>, <code>ListJobs</code>, <code>ListPresets</code> , <code>ListQueues</code> , <code>ListTagsForResource</code> y <code>Subscribe</code>
AudioOutputDuration	Milisegundos	El número de milisegundos de salida de solo audio de una cola.
SDOutputDuration	Milisegundos	El número de milisegundos de salida de definición estándar (SD) de una cola. Para ver la definición de cada categoría de resolución de vídeo, consulta la página AWS Elemental MediaConvert de precios.

Nombre de métrica	Unidad	Descripción
HDOutputDuration	Milisegundos	El número de milisegundos de salida de alta definición (HD) de una cola. Para ver la definición de cada categoría de resolución de vídeo, consulta la página AWS Elemental MediaConvert de precios.
UHDOutputDuration	Milisegundos	El número de milisegundos de salida ultra-high-definition (UHD) de una cola. Para ver la definición de cada categoría de resolución de vídeo, consulta la página de AWS Elemental MediaConvert precios.
8KOutputDuration	Milisegundos	El número de milisegundos de salida 8K de una cola. Para ver la definición de cada categoría de resolución de vídeo, consulta la página AWS Elemental MediaConvert de precios.
JobsCompletedCount	Recuento	El número de tareas realizados en esta cola.
JobsCanceled	Recuento	El número de tareas cancelados en una cola.
JobsErroredCount	Recuento	El número de tareas que produjeron un error debido a entradas no válidas, como una solicitud para transcodificar un archivo que no está en el bucket de entrada especificado.
StandbyTime	Milisegundos	El tiempo que un trabajo permanece en cola antes de que MediaConvert comience a procesarlo, en milisegundos.

Nombre de métrica	Unidad	Descripción
TranscodingTime	Milisegundos	El número de milisegundos necesarios MediaConvert para completar la transcodificación.
BlackVideoDetected	Milisegundos	La duración total de los fotogramas de vídeo negro en la salida que también están presentes en la entrada, en milisegundos. BlackVideoDetected no incluye ningún marco negro insertado por MediaConvert.
BlackVideoDetectedRatio	Proporción	La relación entre los fotogramas de vídeo negros y la duración total de la salida. Las proporciones más altas muestran las salidas con más fotogramas negros.
LongestBlackSegmentDetected	Milisegundos	La ubicación de la salida con el segmento continuo más largo de fotogramas de vídeo negros, en milisegundos.
VideoPaddingInserted	Milisegundos	La duración total de los fotogramas en blanco MediaConvert insertados en todos los resultados del trabajo, en milisegundos. El relleno de vídeo inserta fotogramas en blanco para ayudar a mantener alineadas las duraciones de audio y vídeo. Los valores altos de VideoPaddingInserted indican que se han insertado más fotogramas en blanco. También muestran hasta qué punto las pistas de audio de entrada comienzan tarde, terminan antes o ambas cosas.

Nombre de métrica	Unidad	Descripción
VideoPaddingInsertedRatio	Proporción	La relación entre los fotogramas en blanco MediaConvert insertados y la duración total de la salida. Las proporciones más altas pueden indicar problemas de sincronización de audio y vídeo en la entrada.
AvgBitrateTop	Bits por segundo	La velocidad de bits promedio de la salida con la velocidad de bits más alta en el grupo de salida.
AvgBitrateBottom	Bits por segundo	La velocidad de bits promedio de la salida con la velocidad de bits más baja en el grupo de salida.
QVBRAvgQualityHighBitrate	Puntuación	La puntuación promedio de calidad QVBR de la salida con la velocidad de bits más alta del grupo de salida.
QVBRAvgQualityLowBitrate	Puntuación	La puntuación promedio de calidad QVBR de la salida con la velocidad de bits más baja del grupo de salida.
QVBRMinQualityHighBitrate	Puntuación	La puntuación mínima de calidad QVBR de la salida con la velocidad de bits más alta del grupo de salida.
QVBRMinQualityLowBitrate	Puntuación	La puntuación mínima de calidad QVBR de la salida con la velocidad de bits más baja del grupo de salida.

Registro de llamadas a la AWS Elemental MediaConvert API mediante AWS CloudTrail

AWS Elemental MediaConvert se integra con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las operaciones realizadas por un usuario, función o AWS servicio. CloudTrail captura todas las operaciones (llamadas a la API) que realiza, incluidas las que se realizan desde la MediaConvert consola, como eventos. Los eventos contienen información sobre las solicitudes MediaConvert, incluida la dirección IP, quién realizó la solicitud, cuándo se realizó, la MediaConvert operación y detalles adicionales. Para obtener más información sobre CloudTrail los eventos, consulte [¿Qué son CloudTrail los eventos?](#)

Algunos ejemplos de lo que CloudTrail puede ayudarte a encontrar son: cuándo enviaste una solicitud de creación de empleo, quién eliminó una cola o qué etiquetas se agregaron a un recurso.

Para obtener una lista completa de todas MediaConvert las operaciones que puedes realizar, consulta la [referencia de la MediaConvert API](#).

Para obtener más información CloudTrail, consulta la [Guía AWS CloudTrail del usuario](#).

Temas

- [Encontrando información sobre MediaConvert CloudTrail](#)
- [Descripción CloudTrail de los eventos de gestión para MediaConvert](#)

Encontrando información sobre MediaConvert CloudTrail

Puedes ver, buscar y descargar los eventos de los últimos 90 días en el [historial de eventos](#) de la CloudTrail consola. Para obtener más información, consulte [Trabajar con el historial de CloudTrail eventos](#).

Para tener un registro continuo de CloudTrail los eventos posteriores a los últimos 90 días, debe crear un banco de datos de eventos en CloudTrail senderos o CloudTrail lagos.

CloudTrail senderos

Con CloudTrail las rutas, CloudTrail entrega los archivos de registro de los eventos a un bucket de Amazon S3. Además, puede configurar otros AWS servicios para [analizar más a fondo los datos de eventos recopilados y actuar en](#) función de ellos. Cuando creas una ruta, CloudTrail

[también emite cada evento a Amazon EventBridge](#). Para obtener más información sobre las CloudTrail rutas, consulta Cómo [trabajar con las CloudTrail rutas](#).

CloudTrail Almacenes de datos sobre eventos en lagos

Con los almacenes de datos de eventos de CloudTrail Lake, CloudTrail proporciona un almacén de datos de eventos con capacidad de búsqueda. Para obtener más información, consulte [Trabajar con CloudTrail Lake](#).

Descripción CloudTrail de los eventos de gestión para MediaConvert

[Los eventos de administración](#) proporcionan información sobre las operaciones de administración que se llevan a cabo en los recursos de su empresa Cuenta de AWS. También se conocen como operaciones u MediaConvert operaciones del plano de control. De forma predeterminada, CloudTrail registra todos los eventos de administración.

CloudTrail los eventos de administración representan una única solicitud de cualquier fuente. Incluyen información sobre dónde se originó una solicitud, quién la hizo, cuándo se hizo, la MediaConvert operación y otros detalles importantes.

Para obtener más información sobre el contenido de estos eventos, consulte el [contenido del CloudTrail registro](#).

Origen

Los eventos incluyen la dirección IP de origen en `sourceIPAddress`, la región AWS en `awsRegion` y el agente de usuario (información del navegador o del cliente) en `userAgent` para ayudarle a encontrar el origen de la solicitud.

Identidad

Los eventos incluyen información de identidad, en `userIdentity`, para ayudarle a encontrar quién hizo la solicitud. Puedes usar esta información para determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales del usuario raíz o del usuario.
- Si la solicitud se realizó en nombre de un usuario de IAM Identity Center.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro Servicio de AWS.

Para obtener más información, incluida una lista de los campos relevantes, consulte el elemento [CloudTrail UserIdentity](#).

Tiempo

Los eventos incluyen una marca de tiempo, en `eventTime`.

MediaConvert operación

Los eventos incluyen la MediaConvert operación siguiente `eventName`. Por ejemplo, `CreateJob` cuando envía una nueva tarea o `CreateQueue` cuando solicita una nueva cola.

Otros detalles importantes

Algunos eventos incluyen detalles específicos sobre su MediaConvert solicitud en la sección `requestParameters`, así como su respuesta en MediaConvert la sección `responseElements`.

Por ejemplo, si envía una solicitud `CreateJob`, el campo `requestParameters` incluirá el JSON de la configuración de tareas que envió. Si se realiza correctamente, el evento también incluye el JSON de la configuración de tareas completas y validadas, así como el ID de la tarea, que se muestra en `responseElements`.

Por otro ejemplo, si envía una solicitud `CreateQueue`, el campo `requestParameters` incluirá la configuración de cola que enviaste. Si tiene éxito, el evento también incluirá la cola ARN que aparece en `responseElements`.

Note

MediaConvert solo admite el registro de eventos de administración en CloudTrail, pero no admite eventos de datos. Para obtener más información sobre estos tipos de eventos y sus diferencias, consulte [CloudTrail conceptos](#).

Eventos de ejemplo

En los siguientes ejemplos se muestra un CloudTrail evento para las `TagResource` operaciones `CreateJob` `CreateQueue` `DeleteQueue`, y. CloudTrail también registra todas [MediaConvert las demás operaciones](#), aunque no se muestran aquí.

Ejemplo de evento: `CreateJob`

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:example-admin",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin/example-admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-04T17:30:19Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-04-04T17:45:26Z",
  "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateJob",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "settings": {...},
    "accelerationSettings": {
      "mode": "DISABLED"
    },
    "role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/MediaConvert_Default_Role",
    "clientRequestToken": "1712252705233-zyxwvut",
    "statusUpdateInterval": "SECONDS_60",
    "billingTagsSource": "JOB",
    "priority": 0,
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default"
  },
  "responseElements": {

```

```

    "job": {
      "arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1712252725875-
defhgi",
      "id": "1712252725875-defhgi",
      "createdAt": 1712252726,
      "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
      "role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
MediaConvert_Default_Role",
      "settings": {...},
      "status": "SUBMITTED",
      "timing": {
        "submitTime": 1712252726
      },
      "billingTagsSource": "JOB",
      "accelerationSettings": {
        "mode": "DISABLED"
      },
      "statusUpdateInterval": "SECONDS_60",
      "priority": 0,
      "accelerationStatus": "NOT_APPLICABLE",
      "messages": {
        "info": [],
        "warning": []
      },
      "clientRequestToken": "1712252705233-abcDEF"
    }
  },
  "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management"
}

```

Ejemplo de evento: CreateQueue

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",

```

```

    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "testUser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2018-07-10T16:49:13Z",
  "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateQueue",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "QueueName",
    "description": "Example queue description.",
    "tags": {}
  },
  "responseElements": {
    "queue": {
      "arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/QueueName",
      "createdAt": 1531241353,
      "lastUpdated": 1531241353,
      "type": "CUSTOM",
      "status": "ACTIVE",
      "description": "",
      "name": "QueueName",
      "submittedJobsCount": 0,
      "progressingJobsCount": 0
    }
  },
  "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

```

Ejemplo de evento: DeleteQueue

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "testuser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2018-07-10T15:36:29Z",
  "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteQueue",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "QueueName"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

Ejemplo de evento: TagResource

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
```

```
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "testuser"
  },
  "eventTime": "2018-07-10T18:44:27Z",
  "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
  "eventName": "TagResource",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/ExampleQueue",
    "Tags": {
      "CostCenter": "Example-Tag"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```


Recursos de etiquetado AWS Elemental MediaConvert

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna o que se AWS asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta consta de una clave y un valor. En el caso de etiquetas que usted asigna, debe definir la clave y el valor. Por ejemplo, puedes definir la clave como "fase" y el valor como "prueba". Las etiquetas ayudan a identificar y organizar AWS los recursos. Las etiquetas que se asignan a los AWS Elemental MediaConvert trabajos, las plantillas de trabajos, las colas y los ajustes preestablecidos se integran con las etiquetas de todos AWS los servicios.

A continuación se describen casos de uso muy conocidos de estas etiquetas:

- Puede activar estas etiquetas en el Administración de facturación y costos de AWS panel de control y, a continuación, configurar un informe mensual de asignación de costes. Para obtener más información, consulte [Configuración de recursos para la asignación de costos a través de etiquetado](#).
- Puedes permitir o denegar el acceso de nivel de recursos a sus recursos mediante AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a AWS los recursos mediante etiquetas de recursos](#) en la Guía del usuario de IAM.

Temas

- [Configuración de AWS Elemental MediaConvert los recursos para la asignación de costes mediante el etiquetado](#)
- [Añadir etiquetas al crear un AWS Elemental MediaConvert recurso](#)
- [Añadir etiquetas a un recurso existente AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Visualización de las etiquetas de un recurso AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Edición de etiquetas en un recurso AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Eliminar etiquetas de un recurso AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Restricciones para las etiquetas de los recursos AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Uso de etiquetas de metadatos con AWS Elemental MediaConvert trabajos](#)

Configuración de AWS Elemental MediaConvert los recursos para la asignación de costes mediante el etiquetado

Para todos los resultados que genere mediante una cola bajo demanda, puede utilizar el Administración de facturación y costos de AWS panel de control para configurar un informe mensual de asignación de costes. Este informe muestra lo que AWS se cobra por la transcodificación, ordenados por recurso. Puedes configurar sus tareas para que las salidas del tarea se ordenen por etiquetas en el tarea o en un recurso que utilice para crear el tarea. Es decir, puedes ordenar la factura por las etiquetas que incluye en el tarea, en la cola a la que envía el tarea, en la plantilla de tarea a partir de la que lo crea o en los elementos preestablecidos de salida que utiliza para configurar las salidas individuales del tarea.

Para configurar la asignación de costos a través del etiquetado de los cargos de AWS Elemental MediaConvert

1. Etiquete los recursos por los que desea ordenar su factura. Para obtener instrucciones, consulta el resto de temas de este capítulo.
2. Cree sus tareas de transcodificación, especificando cómo desea asignar los costos, tal y como se indica a continuación:
 - a. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, en Configuración del tarea, elija Integración de AWS .
 - b. En la sección Configuración del tarea de la derecha, en Integración de AWS , para Origen de etiquetas de facturación, elija las etiquetas que desea utilizar para ordenar las salidas del tarea. Puedes ordenar por etiquetas en un recurso que utilice para crear el tarea: plantilla de tarea, ajuste preestablecido de salida o cola. También puedes elegir Trabajo para ordenar las salidas por las etiquetas del propio tarea.

Note

Los tareas y las etiquetas que estos contienen se conservan solo durante 90 días. Si el flujo de tarea hace referencia a etiquetas durante periodos de tiempo más largos, utilice las etiquetas incluidas en la cola, la plantilla de tarea o el elemento preestablecido de salida, en lugar de las etiquetas del tarea.

3. Activa estas etiquetas en el Administración de facturación y costos de AWS panel de control. Para obtener más información, consulta [Activación de etiquetas de asignación de costos definidas por el usuario](#) en la Guía del usuario de Administración de facturación y costos.
4. Configure el informe. Para obtener más información, consulta [Informe de asignación de costos mensual](#) en la Guía del usuario de Administración de facturación y costos.

Añadir etiquetas al crear un AWS Elemental MediaConvert recurso

Los siguientes procedimientos muestran cómo añadir etiquetas a las MediaConvert colas, las plantillas de trabajos y los ajustes preestablecidos de salida al crearlos.

Temas

Adición de etiquetas al crear un recurso (consola)

Puedes añadir etiquetas al crear una cola, una plantilla de tarea o un elemento preestablecido de salida.

Para añadir etiquetas al crear una cola, una plantilla de tarea o un elemento preestablecido de salida (consola)

1. Siga los pasos descritos en uno de los procedimientos que se indican a continuación para comenzar a crear el recurso, pero no guarde el recurso:
 - [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#)
 - [Creación de una cola](#)
 - [Creación de una plantilla](#)
 - [Creación de elementos preestablecidos](#)
 - [Creación de un elemento preestablecido personalizado basado en un elemento preestablecido del sistema](#)
2. Busque la sección Etiquetas de la ubicación pertinente:
 - Para los tareas: en la página Crear tarea, después de elegir Configuración en la sección Trabajo de la izquierda
 - Para las colas: en la parte inferior de la página Crear cola
 - Para los elementos preestablecidos de salida: en la parte inferior de la página Crear elemento preestablecido

- Para las plantillas de tarea: en la parte inferior de la página Crear tarea, después de elegir Configuración en la sección Trabajo de la izquierda
3. En la sección Etiquetas, elija Añadir.
 4. En Clave de etiqueta, escriba un nombre para la etiqueta. En Valor de etiqueta, escriba un valor para la etiqueta.
 5. Seleccione Crear para guardar el nuevo recurso con sus etiquetas.

Añadir etiquetas al crear un recurso (API y) AWS CLI

Cuando cree un trabajo, una plantilla de trabajo, un ajuste preestablecido de salida o una cola mediante la AWS Elemental MediaConvert API o la AWS CLI, envíe su especificación JSON para el recurso como de costumbre. Incluya etiquetas tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de JSON, en tags:

```
{
  "name": "Job Template Test with Resource Tags",
  "description": "Job Template Test",
  "tags":{
    "Company": "Banana",
    "Stage": "Production"
  },
  "settings":{
```

Añadir etiquetas a un recurso existente AWS Elemental MediaConvert

El siguiente procedimiento muestra cómo añadir etiquetas a las plantillas de trabajos, los ajustes preestablecidos de salida o las colas existentes mediante la AWS Elemental MediaConvert consola. No puedes utilizar la consola para agregar etiquetas a tareas existentes.

Para obtener información sobre cómo añadir etiquetas mediante la API, consulte el método POST en la sección del punto de enlace de [etiquetas](#) en la Referencia de la API de MediaConvert .

Note

Las etiquetas de MediaConvert los recursos no aparecen en la respuesta de JSON a una GET solicitud del recurso. En su lugar, envíe una solicitud GET al punto de enlace Tags. Si

envía su solicitud directamente a la API, en lugar de utilizar un SDK, debe codificar el ARN del recurso como una URL.

Para añadir etiquetas a plantillas de tarea, elementos preestablecidos de salida y colas (consola)

1. Abra la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Elija el icono de tres barras situado a la izquierda para acceder al panel de navegación izquierdo.
3. Elija Elementos preestablecidos de salida, Plantillas de tarea o Colas.
4. Elija el nombre del recurso específico al que desea añadir una etiqueta.
5. Elija el botón Actualizar, Editar cola o Actualizar elemento preestablecido en la parte superior derecha.
6. En la sección Etiquetas, en la parte inferior de la página, elija Añadir.
7. En Clave de etiqueta, escriba un nombre para la etiqueta. En Valor de etiqueta, escriba un valor para la etiqueta.
8. Seleccione Save.

Visualización de las etiquetas de un recurso AWS Elemental MediaConvert

El siguiente procedimiento muestra cómo ver las etiquetas de las colas, las plantillas de trabajos y los ajustes preestablecidos de salida existentes mediante la consola. AWS Elemental MediaConvert

Para verlas mediante la API, consulte el método GET en la sección del punto de enlace de [etiquetas](#) en la Referencia de la API de MediaConvert . Si envía su solicitud directamente a la API, en lugar de utilizar un SDK, debe codificar el ARN del recurso como una URL.

Para ver etiquetas para las colas, plantillas de tarea y elementos preestablecidos de salida (consola)

1. [Abra la MediaConvert consola en /mediaconvert. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/mediaconvert)
2. Elija el icono de tres barras situado a la izquierda para acceder al panel de navegación izquierdo.
3. Elija Plantillas de tarea, Elementos preestablecidos de salida o Colas.
4. Elija el nombre del recurso específico que tiene etiquetas que desea ver.

5. Vea las etiquetas del recurso en la sección Etiquetas, en la parte inferior de la página.

Edición de etiquetas en un recurso AWS Elemental MediaConvert

El siguiente procedimiento muestra cómo editar las etiquetas de las plantillas de trabajos, los ajustes preestablecidos de salida y las colas existentes mediante la AWS Elemental MediaConvert consola. No se pueden editar las etiquetas incluidas en tareas existentes.

Para editarlas mediante la API, consulte el método POST en la sección del punto de enlace de [etiquetas](#) en la Referencia de la API de MediaConvert .

Para editar las etiquetas de plantillas de tarea, elementos preestablecidos de salida y colas (consola)

1. [Abra la MediaConvert consola en /mediaconvert. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/mediaconvert)
2. Elija el icono de tres barras situado a la izquierda para acceder al panel de navegación izquierdo.
3. Elija Plantillas de tarea, Elementos preestablecidos de salida o Colas.
4. Elija el nombre del recurso específico que tiene etiquetas que desea cambiar.
5. Elija el botón Actualizar, Editar cola o Actualizar elemento preestablecido en la parte superior derecha.
6. En la sección Etiquetas de la parte inferior de la página, edite los valores de Clave de etiqueta y Valores de etiqueta que desea cambiar.
7. Seleccione Save.

Eliminar etiquetas de un recurso AWS Elemental MediaConvert

El siguiente procedimiento muestra cómo eliminar etiquetas de las plantillas de trabajos, los ajustes preestablecidos de salida y las colas existentes mediante la AWS Elemental MediaConvert consola.

Para editarlas mediante la API, consulte el método PUT en la sección del punto de enlace de [etiquetas](#) en la Referencia de la API de MediaConvert .

Para eliminar las etiquetas de una plantilla de tarea, elemento preestablecido de salida o cola (consola)

1. [Abra la MediaConvert consola en /mediaconvert. https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/mediaconvert)

2. Elija el icono de tres barras situado a la izquierda para acceder al panel de navegación izquierdo.
3. Elija Plantillas de tarea, Elementos preestablecidos de salida o Colas.
4. Elija el nombre del recurso específico que tiene etiquetas que desea cambiar.
5. Elija el botón Actualizar, Editar cola o Actualizar elemento preestablecido en la parte superior derecha.
6. Seleccione la opción Quitar situada junto a cualquiera de las etiquetas que desea eliminar.
7. Seleccione Save.

Restricciones para las etiquetas de los recursos AWS Elemental MediaConvert

Se aplican las siguientes restricciones básicas a las etiquetas:

- Número máximo de etiquetas por recurso: 50.
- Longitud de clave máxima: 128 caracteres Unicode
- Longitud de valor máximo: 256 caracteres Unicode
- Valores válidos para Clave y Valor: letras mayúsculas y minúsculas del juego de caracteres UTF-8, números, espacios y los siguientes caracteres: _ . : / = + - y @.
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- No utilice el prefijo aws : para claves o valores Está reservado para su AWS uso.

Uso de etiquetas de metadatos con AWS Elemental MediaConvert trabajos

A menos que tengas integraciones o flujos de trabajo existentes que se basen en etiquetas de metadatos (userMetadata), te recomendamos que utilices AWS etiquetas estándar tanto para la integración automática con AWS los servicios como para las integraciones y los flujos de trabajo personalizados. Para obtener más información, consulte [Recursos de etiquetado AWS Elemental MediaConvert](#).

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna o que se AWS asigna a un recurso. AWS Cada etiqueta consta de una clave y un valor. En el caso de etiquetas que usted asigna, debe definir la clave y

el valor. Por ejemplo, puedes definir la clave como "fase" y el valor como "prueba". Las etiquetas ayudan a identificar y organizar AWS los recursos. Las etiquetas de metadatos que asignas a los AWS Elemental MediaConvert trabajos aparecen en EventBridge las notificaciones de Amazon.

Las etiquetas de metadatos se añaden a los trabajos de una de las siguientes formas:

- A través de la MediaConvert consola de la página de configuración del trabajo, en el panel Metadatos.
- A través de la MediaConvert API de la carga útil JSON de la configuración de tu trabajo. Incluya etiquetas tal y como se muestra en el siguiente fragmento de JSON, en `userMetadata`. Para obtener más información, consulte la sección del punto de enlace sobre [trabajos](#) de la Referencia de la API de MediaConvert .

```
{
  "name": "Job Template Test with Resource Tags",
  "description": "Job Template Test",
  "userMetadata": {
    "Company": "Banana",
    "Stage": "Production"
  },
  "settings": {
```

AWS Elemental MediaConvert restricciones en las etiquetas de trabajo

Las siguientes restricciones básicas se aplican a las etiquetas en trabajos:

- Cantidad de etiquetas máxima por trabajo: 10.
- Longitud de clave máxima: 128 caracteres Unicode
- Longitud de valor máximo: 256 caracteres Unicode
- Valores válidos para Clave y Valor: letras mayúsculas y minúsculas de Unicode en cualquier idioma, números, espacios y los siguientes caracteres: `_ . : / = + - y @`.
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- No utilice el prefijo `aws :` para claves o valores Está reservado para su AWS uso.

Seguridad en AWS Elemental MediaConvert

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores independientes prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [programas de conformidad de AWS](#). Para obtener más información sobre los programas de conformidad aplicables AWS Elemental MediaConvert, consulte los [AWS servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También eres responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza MediaConvert. Los siguientes temas muestran cómo configurarlo MediaConvert para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger sus MediaConvert recursos.

Temas

- [Protección general AWS de datos](#)
- [Identity and Access Management para AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Configurar el acceso de otras AWS cuentas a tus productos AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Cómo permitir o no permitir los tipos de ubicación de entrada](#)
- [Validación de conformidad para AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Resiliencia en AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS Elemental MediaConvert](#)

Protección general AWS de datos

El modelo de [responsabilidad AWS compartida modelo](#) se aplica a la protección de datos en AWS Elemental MediaConvert. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulta las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulta la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Se recomienda el uso de TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulta [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con MediaConvert o Servicios de AWS utiliza

la consola, la API o. AWS CLI AWS SDKs Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de texto de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Identity and Access Management para AWS Elemental MediaConvert

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. MediaConvert La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración de acceso mediante políticas](#)
- [¿Cómo AWS Elemental MediaConvert funciona con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Prevención de la sustitución confusa entre servicios](#)
- [Solución de problemas AWS Elemental MediaConvert de identidad y acceso](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según el trabajo en el que se realice. MediaConvert

Usuario del servicio: si utiliza el MediaConvert servicio para realizar su trabajo, el administrador le proporcionará las credenciales y los permisos que necesita. A medida que vaya utilizando más MediaConvert funciones para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una característica en MediaConvert, consulte [Solución de problemas AWS Elemental MediaConvert de identidad y acceso](#).

Administrador de servicios: si estás a cargo de MediaConvert los recursos de tu empresa, es probable que tengas acceso total a ellos MediaConvert. Su trabajo consiste en determinar a qué MediaConvert funciones y recursos deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su gestor de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede utilizar la IAM MediaConvert, consulte [¿Cómo AWS Elemental MediaConvert funciona con IAM.](#)

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre cómo escribir políticas para administrar el acceso a MediaConvert. Para ver ejemplos de políticas MediaConvert basadas en la identidad que puede utilizar en IAM, consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Elemental MediaConvert](#)

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma de iniciar sesión AWS con sus credenciales de identidad. Debe estar autenticado (con quien haya iniciado sesión AWS) como usuario de IAM o asumiendo una función de IAM. Usuario raíz de la cuenta de AWS

Puede iniciar sesión AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (Centro de identidades de IAM), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como una identidad federada, su gestor habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accedes AWS mediante la federación, estás asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en el portal AWS Management Console o en el de AWS acceso. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión AWS, consulte [Cómo iniciar sesión Cuenta de AWS en su](#) Guía del AWS Sign-In usuario.

Si accede AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si no utilizas AWS herramientas, debes firmar las solicitudes tú mismo. Para obtener más información sobre la firma de solicitudes, consulte [AWS Signature Versión 4 para solicitudes API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, le AWS recomienda que utilice la autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte

[Autenticación multifactor](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center y [Autenticación multifactor AWS en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos de la cuenta. Esta identidad se denomina usuario Cuenta de AWS raíz y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de administrador, que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web AWS Directory Service, el directorio del Centro de Identidad o cualquier usuario al que acceda Servicios de AWS mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. Cuando las identidades federadas acceden Cuentas de AWS, asumen funciones y las funciones proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utiliza AWS IAM Identity Center. Puede crear usuarios y grupos en el Centro de identidades de IAM, o puede conectarse y sincronizarse con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para usarlos en todas sus Cuentas de AWS aplicaciones. Para obtener más información, consulta [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad propia Cuenta de AWS que tiene permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso.

Para más información, consulte [Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puedes iniciar sesión como grupo. Puedes usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos para grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, puede asignar un nombre a un grupo IAMAdmins y concederle permisos para administrar los recursos de IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad dentro de usted Cuenta de AWS que tiene permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para asumir temporalmente un rol de IAM en el AWS Management Console, puede [cambiar de un rol de usuario a uno de IAM](#) (consola). Puedes asumir un rol llamando a una operación de AWS API AWS CLI o usando una URL personalizada. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulta [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y definir sus permisos. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información acerca de roles de federación, consulte [Crear un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía de usuario de IAM. Si utiliza el IAM Identity Center, debe configurar un conjunto de permisos. IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
- Acceso entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal

de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, en algunos casos Servicios de AWS, puedes adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de usar un rol como proxy). Para obtener información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- **Acceso entre servicios:** algunos Servicios de AWS utilizan funciones en otros Servicios de AWS. Por ejemplo, cuando realizas una llamada en un servicio, es habitual que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado al servicio.
- **Sesiones de acceso directo (FAS):** cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWS ellas, se te considera principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. El FAS utiliza los permisos del principal que llama Servicio de AWS y los solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Reenviar sesiones de acceso](#).
- **Rol de servicio:** un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que adopta un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Función vinculada al servicio:** una función vinculada a un servicio es un tipo de función de servicio que está vinculada a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.
- **Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2:** puedes usar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y realizan AWS CLI solicitudes a la AWS API. Esto es preferible a almacenar las claves de acceso en la EC2 instancia. Para asignar un AWS rol a una EC2 instancia y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite que los programas que se ejecutan en la EC2 instancia obtengan credenciales

temporales. Para obtener más información, consulte [Usar un rol de IAM para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política es un objeto AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando un director (usuario, usuario raíz o sesión de rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte [Información general de políticas JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puede añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utiliza para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción `iam:GetRole`. Un usuario con esa política puede obtener información sobre el rol de la API AWS Management Console AWS CLI, la o la AWS API.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidades pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles de su Cuenta de AWS empresa. Las políticas administradas incluyen políticas AWS

administradas y políticas administradas por el cliente. Para obtener más información sobre cómo elegir una política administrada o una política insertada, consulte [Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso () ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la [descripción general de la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales y menos comunes. Estos tipos de políticas pueden establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le conceden.

- Límites de permisos: un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario o rol de IAM). Puedes establecer un límite de permisos para una entidad. Los permisos resultantes son la intersección de las políticas basadas en la identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo `Principal` no estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites

de los permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Políticas de control de servicios (SCPs): SCPs son políticas de JSON que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). AWS Organizations es un servicio para agrupar y administrar de forma centralizada varios de los Cuentas de AWS que son propiedad de su empresa. Si habilitas todas las funciones de una organización, puedes aplicar políticas de control de servicios (SCPs) a una o a todas tus cuentas. El SCP limita los permisos de las entidades en las cuentas de los miembros, incluidas las de cada una Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre Organizations SCPs, consulte las [políticas de control de servicios](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de control de recursos (RCPs): RCPs son políticas de JSON que puedes usar para establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas sin actualizar las políticas de IAM asociadas a cada recurso que poseas. El RCP limita los permisos de los recursos en las cuentas de los miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades, incluidos los permisos Usuario raíz de la cuenta de AWS, independientemente de si pertenecen a su organización. Para obtener más información sobre Organizations e RCPs incluir una lista de Servicios de AWS ese apoyo RCPs, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

¿Cómo AWS Elemental MediaConvert funciona con IAM

Antes de utilizar IAM para gestionar el acceso MediaConvert, infórmese sobre las funciones de IAM disponibles para su uso. MediaConvert

Funciones de IAM que puede utilizar con AWS Elemental MediaConvert

Característica de IAM	MediaConvert soporte
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	No
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	Sí
Claves de condición de política (específicas del servicio)	Sí
ACLs	No
ABAC (etiquetas en políticas)	Parcial
Credenciales temporales	Sí
Sesiones de acceso directo (FAS)	Sí
Roles de servicio	Sí
Roles vinculados al servicio	No

Para obtener una visión general de cómo MediaConvert funcionan otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en la identidad para MediaConvert

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. No es posible especificar la entidad principal en una política basada en identidad porque se aplica al usuario o rol al que está asociada. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para MediaConvert

Para ver ejemplos de políticas MediaConvert basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Elemental MediaConvert](#)

Políticas basadas en recursos incluidas MediaConvert

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando el principal y el recurso son diferentes Cuentas de AWS, el administrador de IAM de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o rol) permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, adjunte la entidad a una política basada en identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, consulte [Cross account resource access in IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Acciones políticas para MediaConvert

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Las acciones políticas suelen tener el mismo nombre que la operación de AWS API asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de MediaConvert acciones, consulta [las acciones definidas AWS Elemental MediaConvert](#) en la Referencia de autorización del servicio.

Las acciones políticas MediaConvert utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
MediaConvert
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [  
    "MediaConvert:action1",  
    "MediaConvert:action2"  
]
```

Para ver ejemplos de políticas MediaConvert basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Elemental MediaConvert](#)

Recursos de políticas para MediaConvert

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). Puedes

hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utiliza un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de MediaConvert recursos y sus tipos ARNs, consulte [los recursos definidos AWS Elemental MediaConvert](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para obtener información sobre las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Acciones definidas por AWS Elemental MediaConvert](#).

Para ver ejemplos de políticas MediaConvert basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Elemental MediaConvert](#)

Claves de condición de la política para MediaConvert

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento Condition (o bloque de Condition) permite especificar condiciones en las que entra en vigor una instrucción. El elemento Condition es opcional. Puedes crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de Condition en una instrucción o varias claves en un único elemento de Condition, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una única clave de condición, AWS evalúa la condición mediante una OR operación lógica. Se deben cumplir todas las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puedes utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puedes conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre de usuario de IAM. Para más información, consulta [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales en la Guía](#) del usuario de IAM.

Para ver una lista de claves de MediaConvert condición, consulte las [claves de condición AWS Elemental MediaConvert en la](#) Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS Elemental MediaConvert](#).

Para ver ejemplos de políticas MediaConvert basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Elemental MediaConvert](#)

ACLs in MediaConvert

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

ABAC con MediaConvert

Compatibilidad con ABAC (etiquetas en las políticas): parcial

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a muchos AWS recursos. El etiquetado de entidades y recursos es el primer paso de ABAC. A continuación, designa las políticas de ABAC para permitir operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso al que se intenta acceder.

ABAC es útil en entornos que crecen con rapidez y ayuda en situaciones en las que la administración de las políticas resulta engorrosa.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utilizar credenciales temporales con MediaConvert

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Algunos Servicios de AWS no funcionan cuando inicias sesión con credenciales temporales. Para obtener información adicional, incluidas las que Servicios de AWS funcionan con credenciales temporales, consulta [Cómo Servicios de AWS funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utiliza credenciales temporales si inicia sesión en ellas AWS Management Console mediante cualquier método excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accedes AWS mediante el enlace de inicio de sesión único (SSO) de tu empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales temporales. También crea credenciales temporales de forma automática cuando inicia sesión en la consola como usuario y luego cambia de rol. Para obtener más información sobre el cambio de roles, consulte [Cambio de un usuario a un rol de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puedes crear credenciales temporales manualmente mediante la AWS CLI API o. AWS A continuación, puede utilizar esas credenciales temporales para acceder AWS. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).

Sesiones de acceso directo para MediaConvert

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWSél, se le considera director. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos del principal que llama y los que solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Servicio de AWS Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Reenviar sesiones de acceso](#).

Roles de servicio para MediaConvert

Compatibilidad con roles de servicio: sí

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio puede interrumpir MediaConvert la funcionalidad. Edite las funciones de servicio solo cuando se MediaConvert proporcionen instrucciones para hacerlo.

Funciones vinculadas al servicio para MediaConvert

Compatibilidad con roles vinculados al servicio: no

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puedes ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para más información sobre cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulta [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque un servicio en la tabla que incluya Yes en la columna Rol vinculado a un servicio. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Elemental MediaConvert

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear, ver ni modificar recursos de MediaConvert. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la AWS API. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puedes añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios puedes asumirlos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos MediaConvert, incluido el formato ARNs de cada uno de los tipos de recursos, consulte [las claves de condición, recursos y acciones de AWS Elemental MediaConvert](#) la Referencia de autorización de servicios.

Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Mediante la consola de MediaConvert](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)
- [Política de ejemplo: política básica MediaConvert](#)
- [Ejemplo de política: control de acceso en el nivel de recursos](#)
- [Política de ejemplo: control de acceso basado en etiquetas mediante etiquetas de recursos](#)

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear MediaConvert recursos de tu cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulta las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulta [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del

servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo AWS CloudFormation. Para obtener más información, consulta [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante la consola de MediaConvert

Para acceder a la AWS Elemental MediaConvert consola, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los MediaConvert recursos de su cuenta Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permite el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que los usuarios y los roles puedan seguir utilizando la MediaConvert consola, adjunte también la política *ReadOnlY* AWS gestionada MediaConvert *ConsoleAccess* o la política gestionada a las entidades. Para obtener más información, consulte [Adición de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

El siguiente ejemplo de política otorga al usuario de IAM permisos para todas AWS Elemental MediaConvert las acciones (por ejemplo `ListJobsCreateJob`, etc.) en todos los MediaConvert recursos (como los trabajos, las colas y los ajustes preestablecidos de salida). También otorga

las acciones de IAM necesarias para que el usuario de IAM especifique la función de servicio que MediaConvert asumirá para ejecutar el trabajo. También concede acciones de Amazon S3 que permiten al usuario de IAM utilizar el botón Explorar para elegir ubicaciones de entrada y salida. Los permisos de Amazon S3 no son necesarios para ejecutar el tarea; sin carecer de ellos, el usuario de IAM puedes especificar la URL del bucket en su lugar. En este ejemplo, el número de cuenta es **111122223333** y el nombre del rol es **MediaConvertRole**

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "mediaconvertActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamListRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListRoles",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "mediaconvert.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "s3Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas gestionadas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Política de ejemplo: política básica MediaConvert

El siguiente ejemplo de política otorga los permisos básicos para operar AWS Elemental MediaConvert. En este ejemplo, el número de cuenta es **111122223333** y el nombre del rol es **MediaConvertRole**. Si utiliza cifrado o si los buckets de Amazon S3 tienen habilitado el cifrado predeterminado, necesitará permisos adicionales. Para obtener más información, consulta [Protección de los activos multimedia con cifrado y DRM mediante AWS Elemental MediaConvert](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "mediaconvertActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamListRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListRoles",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "mediaconvert.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "s3Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Ejemplo de política: control de acceso en el nivel de recursos

El siguiente ejemplo de política concede permisos a determinados AWS Elemental MediaConvert recursos de su cuenta. En este ejemplo, el número de cuenta es **012345678910**. Permite las siguientes acciones, en cualquier partición y región:

- Ver los detalles de todas las colas de la cuenta a la vez.
- Ver todos los tareas que se han enviado a la cola "myQueue" a la vez.
- Crear un tarea y enviarlo a la cola "myQueue", haciendo referencia a elementos preestablecidos con nombres que comiencen por "allow" y haciendo referencia a cualquier plantilla de tarea.
- Crear una plantilla de tarea haciendo referencia a "myQueue" y cualquier elemento preestablecido con nombres que comiencen por "allow".

Note

No puedes conceder permisos entre cuentas a AWS Elemental MediaConvert recursos, como colas, ajustes preestablecidos de salida y trabajos. Puedes conceder permisos entre cuentas a los archivos multimedia de entrada y salida almacenados en Amazon S3.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListQueues",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:ListQueues",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowListJobsInQueue",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:ListJobs",
      "Resource": "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue"
```

```

    },
    {
      "Sid": "AllowCreateLimitedJobs",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mediaconvert:CreateJob",
        "mediaconvert:CreateJobTemplate"
      ],
      "Resource": [
        "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue",
        "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:presets/allow*",
        "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:jobTemplates/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Política de ejemplo: control de acceso basado en etiquetas mediante etiquetas de recursos

La siguiente política otorga acceso a todas las acciones de todos los MediaConvert recursos de la cuenta, a menos que la acción que se indica a continuación

DenyMediaConvertWithResourceTag esté etiquetada con la clave access y tenga un valor denied o un valor que comience por la cadena "». deny

Note

Esta política demuestra el principio de IAM que señala que, en caso de que ambas políticas de usuario permitan o denieguen una acción en un recurso, la denegación tiene prioridad. Por lo tanto, el usuario de IAM con esta política adjunta no puede realizar las acciones denegadas, aunque tenga una política diferente que permita permisos administrativos a todos los MediaConvert recursos.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowMediaConvert",

```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "mediaconvert:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DenyMediaConvertWithResourceTag",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "mediaconvert:DeleteJobTemplate",
      "mediaconvert:GetQueue",
      "mediaconvert:UpdateQueue",
      "mediaconvert:DeleteQueue",
      "mediaconvert:GetPreset",
      "mediaconvert:ListTagsForResource",
      "mediaconvert:GetJobTemplate",
      "mediaconvert:UntagResource",
      "mediaconvert:UpdateJobTemplate",
      "mediaconvert:DeletePreset",
      "mediaconvert:TagResource",
      "mediaconvert:UpdatePreset"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/access": [
          "deny*",
          "denied"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

Prevención de la sustitución confusa entre servicios

El problema del suplente confuso es un problema de seguridad. Se produce cuando una entidad que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más privilegios a realizar la acción. En AWS, la suplantación de identidad entre servicios puede provocar el confuso problema de un diputado. La suplantación entre servicios puedes producirse cuando un servicio (el servicio

que lleva a cabo las llamadas) llama a otro servicio (el servicio al que se llama). El servicio que lleva a cabo las llamadas se pueden manipular para utilizar sus permisos a fin de actuar en función de los recursos de otro cliente de una manera en la que no debe tener permiso para acceder. Para evitarlo, AWS proporciona herramientas que le ayudan a proteger los datos de todos los servicios cuyos directores de servicio tengan acceso a los recursos de su cuenta.

Recomendamos utilizar las claves de contexto de condición [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) las claves contextuales en las políticas de recursos para limitar los permisos que se AWS Elemental MediaConvert otorgan a otro servicio al recurso. Si el valor de `aws:SourceArn` no contiene el ID de cuenta, debe utilizar ambas claves de contexto de condición global para limitar los permisos. Si utiliza claves de contexto de condición global y el valor de `aws:SourceArn` contiene el ID de cuenta, el valor de `aws:SourceAccount` y la cuenta en el valor de `aws:SourceArn` deben utilizar el mismo ID de cuenta cuando se utiliza en la misma instrucción de política. Utiliza `aws:SourceArn` si desea que solo se asocie un recurso al acceso entre servicios. Utiliza `aws:SourceAccount` si quiere permitir que cualquier recurso de esa cuenta se asocie al uso entre servicios.

El valor de `aws:SourceArn` debe ser el ARN de la MediaConvert cola.

La forma más eficaz de protegerse contra el problema de la sustitución confusa es utilizar la clave de contexto de condición global de `aws:SourceArn` con el ARN completo del recurso. Si no conoce el ARN completo del recurso o si especifica varios recursos, utiliza la clave de condición de contexto global `aws:SourceArn` con comodines (*) para las partes desconocidas del ARN. Por ejemplo, `arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:*`.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar las claves de contexto `aws:SourceArn` y de condición `aws:SourceAccount` global MediaConvert para evitar el confuso problema de los diputados.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "mediaconvert.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
```

```
    "aws:SourceArn": "arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:queues/Default"
  },
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "123456789012"
  }
}
```

Solución de problemas AWS Elemental MediaConvert de identidad y acceso

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas más comunes que pueden surgir al trabajar con un MediaConvert IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en MediaConvert](#)
- [No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis MediaConvert recursos](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en MediaConvert

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios MediaConvert: *GetWidget*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
MediaConvert: GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario mateojackson debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción MediaConvert: *GetWidget*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a MediaConvert.

Algunas Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en MediaConvert. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador. AWS El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis MediaConvert recursos

Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que respaldan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si MediaConvert es compatible con estas funciones, consulte [¿Cómo AWS Elemental MediaConvert funciona con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.

- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta [Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulta [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Configurar el acceso de otras AWS cuentas a tus productos AWS Elemental MediaConvert

Si sigue la configuración habitual de permisos, tal y como se describe en [Configuración de permisos de IAM](#), solo los usuarios que pertenezcan a su AWS cuenta podrán acceder a sus archivos de salida.

En algunos casos, es posible que desee permitir que los usuarios de otras AWS cuentas accedan a los resultados de sus trabajos. Por ejemplo, puedes ejecutar tareas de transcodificación en nombre de uno de sus clientes y podría querer que ese cliente tenga acceso a las salidas de los tareas. Puedes hacerlo de una de las siguientes formas:

- Concesión de acceso a su bucket de Amazon S3

Al hacerlo, MediaConvert escribe los archivos de salida en el depósito y permite que otra cuenta acceda al depósito.

- Haz que MediaConvert escribas tus archivos de salida en un bucket propiedad de otra cuenta.

Puede MediaConvert solicitar que aplique una lista de control de acceso (ACL) predefinida de Amazon S3 a sus resultados. Una ACL empaquetada es una ACL predefinida que incluye los permisos necesarios.

Al hacerlo, seguirá siendo el propietario del archivo de salida, pero MediaConvert concederá acceso a los resultados al propietario del bucket.

Temas

- [Concesión de acceso al bucket de Amazon S3 de salida](#)

- [Escritura de salidas en un bucket de Amazon S3 de otra cuenta](#)

Concesión de acceso al bucket de Amazon S3 de salida

Supongamos que quiere que los resultados de sus MediaConvert trabajos residan en un bucket de Amazon S3 de su propiedad, pero quiere que los usuarios que pertenecen a otra AWS cuenta tengan acceso a ellos. Para conceder acceso, puedes añadir una política de bucket de Amazon S3 al bucket de salida.

Si necesita un tutorial sobre cómo conceder este acceso, consulta [Ejemplo 2: propietario del bucket que concede permisos de bucket entre cuentas](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

La siguiente política de bucket de ejemplo concede acceso al bucket de salida:

```
{
  "Id": "Policy1572454561447",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1572454547712",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "111122223333"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Escritura de salidas en un bucket de Amazon S3 de otra cuenta

Cuando desee que los resultados de sus MediaConvert trabajos residan en un bucket de Amazon S3 que pertenezca a otra AWS cuenta, colabore con el administrador de esa cuenta para añadir una

política de permisos de bucket que le conceda acceso para escribir los archivos y añadir una lista de control de acceso (ACL) predefinida de Amazon S3 a los resultados. A continuación, configure su trabajo de MediaConvert para escribir en ese bucket y para añadir automáticamente la ACL empaquetada `bucket-owner-full-control`.

El resultado de esta configuración es que usted es el propietario de los archivos, pero estos residen en el bucket de otra cuenta. El propietario del bucket tiene acceso completo a los archivos.

Para escribir sus salidas en un bucket propiedad de otra cuenta

1. Trabaje con un administrador de la otra cuenta para añadir una política de bucket al bucket de Amazon S3 en el que desea escribir los archivos de salida. Para obtener más información, consulta [¿Cómo agrego una política de bucket de S3?](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

La siguiente política de bucket de ejemplo concede los permisos necesarios:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy1570060985561",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1570060984261",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket",
        "arn:aws:s3:::bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

2. Para todos los tareas que escriban salidas en ese bucket, aplique la ACL Control total del propietario del bucket de la siguiente manera:
 - a. Configure el tarea de la manera habitual. Para obtener más información, consulta [Tutorial: configuración de los ajustes de la tarea](#).
 - b. Especifique el bucket de Amazon S3 de la otra cuenta para su destino de salida. En la página Crear tarea, en el panel Trabajo de la izquierda, elija un grupo de salidas. En la sección de configuración del grupo situada a la derecha, busque Destino.
 - c. Habilite Control de acceso y, a continuación, elija Control total del propietario del bucket para Lista de control de acceso empaquetada.

Cómo permitir o no permitir los tipos de ubicación de entrada

AWS Elemental MediaConvert admite los tipos de ubicación de entrada Amazon S3, HTTPS y HTTP para sus archivos y medios de entrada. Puede permitir o impedir el acceso a uno o más de estos tipos de ubicaciones de entrada mediante una MediaConvert política.

De forma predeterminada, cada región de tu AWS cuenta no tiene una política y MediaConvert permite todos los tipos de ubicaciones de entrada compatibles. Cree una política de entrada solo si quiere impedir el acceso a uno o más de estos tipos de ubicaciones de entrada.

Para evitar que los trabajos se ejecuten con un tipo de ubicación de entrada no permitido, cree una política MediaConvert de entrada.

Además, para evitar que los trabajos se envíen a la MediaConvert API si no existe una política de entrada, crea una política de IAM con claves de condición. Puedes aplicar estas políticas de IAM a los roles de IAM en toda su organización.

En las siguientes secciones se describe cómo crear una política de entrada y cómo utilizar las claves de condición de IAM para permitir o no permitir los tipos de ubicación de entrada.

Temas

- [Cómo permitir o no permitir los tipos de ubicación de entrada mediante una política de entrada](#)
- [Cómo utilizar las claves de condición de IAM con las políticas de entrada](#)

Cómo permitir o no permitir los tipos de ubicación de entrada mediante una política de entrada

Para crear o cambiar una política, envíe un comando `put-policy` mediante la API, el SDK o la interfaz de la línea de comandos (CLI) e incluya la política en JSON. Visita la [referencia de la MediaConvert API](#) para obtener más información sobre los comandos de política compatibles y los códigos de respuesta esperados.

El siguiente es un ejemplo de cómo enviar una política mediante la CLI. En este ejemplo se permiten los tareas con entradas de Amazon S3 y HTTPS, y no se permiten los tareas con entradas HTTP:

```
aws mediaconvert put-policy --policy '{"S3Inputs":"ALLOWED", "HttpsInputs":"ALLOWED", "HttpInputs":"DISALLOWED"}'
```

Si no especificas una ubicación de entrada en el JSON de la política, la MediaConvert consideraremos PERMITIDA. Este es otro ejemplo que permite tareas con entradas de Amazon S3 y HTTPS y no permite tareas con entradas HTTP:

```
aws mediaconvert put-policy --policy '{"HttpInputs":"DISALLOWED"}'
```

Tenga en cuenta que el comando `put-policy` sobrescribe cualquier política existente en la región.

Recuperación de la política actual

Para recuperar la política actual en JSON, envíe un comando `get-policy`:

```
aws mediaconvert get-policy
```

Eliminación de la política actual

Para eliminar la política actual y permitir todas las entradas (volver al comportamiento predeterminado), envíe un comando `delete-policy`:

```
aws mediaconvert delete-policy
```

¿Qué ocurre cuando intenta enviar un tarea con una ubicación de entrada no permitida?

Si intentas enviar un trabajo que especifique una ubicación de entrada que tu política no permita, MediaConvert se mostrará un error HTTP 400 (`BadRequestException`). El mensaje de error será: Especificó una ubicación de entrada que su política no permite. Especifique una ubicación de entrada

permitida y vuelva a enviar su tarea. Como MediaConvert impide que se envíen estos trabajos, no aparecerán en su historial de trabajos.

Si envía un tarea que especifica una ubicación de entrada permitida, pero el tarea requiere acceder a otra ubicación de entrada que no está permitida, su tarea no se completará correctamente. Por ejemplo, puedes ocurrir esto si especifica un manifiesto de Apple HLS en una ubicación permitida de Amazon S3 que hace referencia a otros archivos de segmentos de entrada en una ubicación HTTP no permitida. El código de error del tarea será 3457 y el mensaje será: Especificó una ubicación de entrada que su política no permite. Especifique una ubicación de entrada permitida y vuelva a enviar su tarea.

Cómo utilizar las claves de condición de IAM con las políticas de entrada

Cuando incluye una clave de condición en su política de IAM que utiliza para enviar solicitudes de creación de empleo, IAM comprueba si su cuenta tiene una política de entrada que cumpla esa condición. La condición que especifique debe coincidir con la política de entrada de su cuenta para que se autorice la solicitud de API. Puedes usar cualquiera de las siguientes claves de condición booleanas:

- `HttpInputsAllowed`
- `HttpsInputsAllowed`
- `S3InputsAllowed`

Al utilizar claves de condición, tenga en cuenta estas situaciones:

Si la condición y la política de entrada coinciden, por ejemplo, si `HTTPInputsestableces Permitido true` y la política de entrada de tu cuenta permite las entradas HTTP, tu solicitud de creación de trabajo se enviará a la MediaConvert API.

Si la condición y la política de entrada no coinciden, por ejemplo, si estableces `HTTPInputsPermitido false` y la política de entrada de tu cuenta permite las entradas HTTP, tu solicitud de creación de trabajo no se enviará a la MediaConvert API. En su lugar, recibirá el siguiente mensaje de error: «message»: «User: arn:aws:iam: :111122223333:" user/User is not authorized to perform: mediaconvert:CreateJob on resource: arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default

Si la condición y la política de entrada coinciden, por ejemplo, si estableces `HTTPInputsPermitido false` y la política de entrada de tu cuenta no permite las entradas HTTP, tu solicitud de creación

de trabajo se enviará a la API. MediaConvert Sin embargo, la API devolverá entonces un error HTTP 400 (BadRequestException). El mensaje de error será: Especificó una ubicación de entrada que su política no permite. Especifique una ubicación de entrada permitida y vuelva a enviar su tarea.

Para más información acerca de las claves de condición de IAM, consulta [Elementos de la política de JSON de IAM: Condiciones](#) en la Guía del usuario de IAM.

El siguiente JSON es un ejemplo de política de IAM que utiliza claves de MediaConvert condición que comprueban si tu cuenta tiene una política de entrada que no permite las entradas HTTP:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "BlockHTTPInputsExample",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:CreateJob",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:HttpInputsAllowed": false
        },
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:HttpsInputsAllowed": true
        },
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:S3InputsAllowed": true
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para obtener más información sobre la compatibilidad con las claves de condición MediaConvert, consulte. [¿Cómo AWS Elemental MediaConvert funciona con IAM](#)

Validación de conformidad para AWS Elemental MediaConvert

Los auditores externos evalúan la seguridad y el cumplimiento AWS Elemental MediaConvert como parte de varios programas de AWS cumplimiento. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.

Para saber si un [programa de cumplimiento Servicio de AWS](#) está dentro del [ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos](#), consulte [Servicios de AWS Alcance by Compliance Servicios de AWS](#) y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Cumplimiento de seguridad y gobernanza](#): en estas guías se explican las consideraciones de arquitectura y se proporcionan pasos para implementar las características de seguridad y cumplimiento.
- [Referencia de servicios válidos de HIPAA](#): muestra una lista con los servicios válidos de HIPAA. No todos Servicios de AWS cumplen con los requisitos de la HIPAA.
- [AWS Recursos de](#) cumplimiento: esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su industria y ubicación.
- [AWS Guías de cumplimiento para clientes](#): comprenda el modelo de responsabilidad compartida desde el punto de vista del cumplimiento. Las guías resumen las mejores prácticas para garantizar la seguridad Servicios de AWS y orientan los controles de seguridad en varios marcos (incluidos el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el Consejo de Normas de Seguridad del Sector de Tarjetas de Pago (PCI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO)).
- [Evaluación de los recursos con reglas](#) en la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub](#)— Esto Servicio de AWS proporciona una visión completa del estado de su seguridad interior AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la [Referencia de controles de Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servicio de AWS detecta posibles amenazas para sus cargas de trabajo Cuentas de AWS, contenedores y datos mediante la supervisión de su entorno para detectar actividades sospechosas y maliciosas. GuardDuty puede ayudarlo a cumplir con varios requisitos de conformidad, como el PCI DSS, al cumplir con los requisitos de detección de intrusiones exigidos por ciertos marcos de cumplimiento.

- [AWS Audit Manager](#)— Esto le Servicio de AWS ayuda a auditar continuamente su AWS uso para simplificar la gestión del riesgo y el cumplimiento de las normativas y los estándares del sector.

Resiliencia en AWS Elemental MediaConvert

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte la infraestructura global.AWS](#)

Seguridad de la infraestructura en AWS Elemental MediaConvert

Como servicio gestionado, AWS Elemental MediaConvert está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a MediaConvert través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Descripción de la facturación y el uso en MediaConvert

Al usarlo AWS Elemental MediaConvert, no tienes que pagar ninguna tarifa por adelantado ni comprometerte con la cantidad de contenido que transcodificarás. Al igual que otros Servicios de AWS, pagas sobre la marcha y solo pagas por lo que utilizas.

En esta sección se proporciona información muy general relativa a los precios. Para obtener información detallada, consulta los <https://aws.amazon.com/mediaconvert/precios/>.

AWS proporciona los siguientes informes para: MediaConvert

- **Informes de facturación:** proporcionan vistas de alto nivel de toda la actividad de la Servicios de AWS que estás utilizando, incluso MediaConvert. Con los informes de facturación, también puede encontrar el número total de minutos de transcodificación normalizados de los MediaConvert trabajos que se le facturaron dentro de un período de facturación. Para obtener más información acerca de los informes de facturación, consulta [AWS Billing informes para MediaConvert](#).
- **Informe de uso:** es un resumen de la actividad de un servicio específico, agrupado por hora, día o mes. Puede elegir el tipo de uso y la operación que desea incluir y la forma en que se agregan los datos. Con los informes de uso, puedes encontrar un desglose de las MediaConvert funciones que has utilizado. Para obtener más información, consulte [AWS informes de uso para MediaConvert](#).

Los siguientes temas proporcionan información acerca de los informes de facturación y uso de MediaConvert.

Temas

- [AWS Billing informes para MediaConvert](#)
- [AWS informes de uso para MediaConvert](#)
- [Comprenda sus informes AWS de facturación y uso para MediaConvert](#)

AWS Billing informes para MediaConvert

Su factura mensual AWS separa la información de uso y el costo por Servicio de AWS función. Hay varios AWS Billing informes disponibles: el informe mensual, el informe de asignación de costos y los informes de facturación detallados. Con los informes de facturación, también puede encontrar el número total de minutos de transcodificación normalizados de los MediaConvert trabajos que se

le facturaron dentro de un período de facturación. Para obtener información acerca de cómo ver los informes de facturación, consulta [Visualización de su factura](#) en la Guía del usuario de AWS Billing .

Para hacer un seguimiento AWS de tu uso y proporcionar los cargos estimados asociados a tu cuenta, puedes configurar AWS Cost and Usage Reports. Para obtener más información, consulte [¿Qué son los informes de AWS costo y uso?](#) en la Guía AWS de exportación de datos.

También puedes descargar un informe de uso que ofrece más detalles sobre tu MediaConvert consumo que los informes de facturación. Para obtener más información, consulte [AWS informes de uso para MediaConvert](#).

Para obtener información detallada sobre los cargos por MediaConvert uso, consulta [MediaConvert los precios](#) y la [MediaConvertFAQs](#).

Para obtener información sobre cómo entender los códigos y abreviaturas utilizados en los informes de facturación y uso MediaConvert, consulte [Comprenda sus informes AWS de facturación y uso para MediaConvert](#).

Descargar el informe de MediaConvert facturación

Puede descargar un informe de uso como un archivo XML o como un archivo de valores separados por comas (CSV). Además de los costos, el informe también muestra el número total de minutos de transcodificación normalizados de sus tareas.

Descarga del informe de facturación

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>.
2. En la barra de título, elija su nombre de usuario o ID de cuenta y, a continuación, Administración de facturación y costos.
3. En el panel de navegación, seleccione Facturas.
4. En Cargos por servicios de Amazon Web Services, Inc., Filtrar por nombre de servicio o nombre de región, introduzca Service name = Elemental MediaConvert.
5. En la parte superior de la página, elija Descargar todo en CSV.

AWS informes de uso para MediaConvert

Cuando se descarga un informe de uso, se pueden obtener los datos de uso agregados por hora, día o mes. El informe AWS Elemental MediaConvert de uso enumera las operaciones por tipo de uso y Región de AWS. Para obtener informes más detallados sobre su MediaConvert uso, descargue los informes de AWS uso generados dinámicamente. Puede elegir el tipo de uso, la operación y el periodo de tiempo que desea incluir. También puedes elegir la forma en que se agregan los datos. Para obtener más información acerca de los informes de uso, consulte [Informe de uso de AWS](#) en la Guía del usuario de exportaciones de datos de AWS .

El informe MediaConvert de uso incluye la siguiente información:

- Servicio: MediaConvert
- UsageType: una o varias de las siguientes:
 - Un código que identifica el Región de AWS lugar donde ejecutó el trabajo
 - Un código que identifica el nivel de tarea bajo demanda
 - Un código que identifica las MediaConvert funciones que utilizó en su trabajo
 - Un código que identifica el número de Normalized Transcode Minutes (NTM)
 - Código que identifica una ranura de transcodificación reservada (RTS)

Para obtener una explicación detallada de los tipos de MediaConvert uso, consulte [Comprenda sus informes AWS de facturación y uso para MediaConvert](#).

Descargar el informe MediaConvert de uso

Puedes descargar un informe de uso como un archivo XML o como un archivo de valores separados por comas (CSV).

Para descargar el informe de uso

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la MediaConvert consola en <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>.
2. En la barra de título, elija su nombre de usuario o ID de cuenta y, a continuación, Administración de facturación y costos.
3. En el panel de navegación, elija Explorador de costos.
4. En Parámetros del informe, Agrupar por, Dimensión, elija Tipo de uso.

5. En Filtros, Servicio, selecciona Elemental MediaConvert.
6. En Desglose de costos y usos, seleccione Descargar como CSV.

Comprenda sus informes AWS de facturación y uso para MediaConvert

AWS Elemental MediaConvert los informes de facturación y uso utilizan códigos y abreviaturas.

Un UsageType es una cadena con un valor como PDX-P-AVC-HD-MHQ-60-NTM, SYD-DOLBY_VIS-HD-NTM o DUB-B-AVC-SD-SHQ-30-NTM. En el caso de los trabajos bajo demanda, cada tipo de uso comienza con un Región de AWS prefijo, seguido de las funciones utilizadas y termina con un código que indica los minutos de transcodificación normalizados (NTM).

Los minutos de transcodificación normalizados son una combinación calculada de los minutos de salida y las características utilizadas. Son MediaConvert la unidad estandarizada para medir el uso de servicios y funciones. Esto significa que, a medida que utilice más características, sus tareas de transcodificación contribuirán más a alcanzar los umbrales de descuento compartido mensuales. Para obtener información más detallada sobre NTM y los umbrales de descuento compartido mensuales, consulte [MediaConvert Precios](#) y [MediaConvertFAQs](#).

La siguiente tabla asigna el código de facturación Región de AWS abreviado al Región de AWS código y el nombre convencionales. Por ejemplo, el nombre de uso PDX-P-AVC-HD-MHQ-60-NTM hace referencia a una tarea ejecutada en us-west-2 (PDX). También indica la facturación de nivel profesional (P), la codificación de códecs de vídeo AVC (AVC), el nivel de ajuste de alta calidad multipaso (MHQ), entre 60 y 119 fotogramas por segundo (60), y los minutos de transcodificación normalizados (NTM).

Para obtener más información, consulta [Regiones y zonas de disponibilidad](#).

Código de región de facturación	Nombre de región	Código de región
ARN	Europa (Estocolmo)	eu-north-1
AUH	Medio Oriente (EAU)	me-central-1
BOM (lista de materiales)	Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1

Código de región de facturación	Nombre de región	Código de región
CDG	Europa (París)	eu-west-3
CMH	Este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2
CPT	África (Ciudad del Cabo)	af-south-1
DUB	Europa (Irlanda)	eu-west-1
DXB	Medio Oriente (EAU)	me-central-1
FRA	Europa (Fráncfort)	eu-central-1
GRU	América del Sur (São Paulo)	sa-east-1
IAD	Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1
ICONO	Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2
MEZCLA	Asia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
LHR	Europa (Londres)	eu-west-2
MEL	Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4
NRT	Asia-Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1
PDT	AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)	us-gov-west-1
PDX	Oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2
SFO	Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1
SIN	Asia-Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1
SYD	Asia-Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2

Código de región de facturación	Nombre de región	Código de región
YUL	Canadá (centro)	ca-central-1
TÍMIDO	China (Ningxia)	cn-northwest-1

En la primera columna de la siguiente tabla se enumeran los tipos de uso que aparecen en los informes de facturación y uso.

Abreviatura de uso	Uso
120	Mayor a 60 fps pero inferior o igual a 120 fotogramas por segundo
30	Menor o igual que 30 fotogramas por segundo
4K	Resolución superior a 1080p pero inferior o igual a 2160p
60	Mayor a 30 fps pero inferior o igual a 60 fotogramas por segundo
8K	superior a 2160p, con una resolución máxima de 4320p
AUD	Solo audio
AV1	AV1 códec de vídeo
AVC	AVC códec de vídeo
AVCI	AVC-Intra códec de vídeo
B	Nivel básico
DOLBY	Dolby audio
DOLBY_VIS	Dolby Vision

Abreviatura de uso	Uso
FORMADOR DE CUADROS	FrameFormer algoritmo de conversión de velocidad de fotogramas
GIF	Animado GIF
HD	Resolución superior o igual a 720p pero inferior o igual a 1080p
HDR10 PLUS	HDR 10 plus
HEVC	HEVC códec de vídeo
KANTAR	Kantar marca de agua
M	Nivel de ajuste de calidad de múltiples pasadas
MHQ	Nivel de ajuste de calidad de alta calidad multipaso
MP2	MPEG-2 códec de vídeo
NEXGUARD	NexGuard marca de agua
NIELSEN_SID_TIC	Nielsen marca de agua
NTM	Minuto de transcodificación normalizada
P	Nivel profesional
PASS	Transferencia de vídeo
PR	Apple ProRes códec de vídeo
SONDA	MediaConvert Sonda
RTS	Ranura de transcodificación reservada
S	Nivel de ajuste de calidad de un solo paso
SD	Resolución inferior a 720p

Abreviatura de uso	Uso
SHQ	Nivel de ajuste de calidad de alta calidad de un solo paso
VC3	VC-3 códec de vídeo
VP8	VP8 códec de vídeo
VP9	VP9 códec de vídeo
XAVC	XAVC códec de vídeo
Y	Anualmente RTS compromiso

AWS Elemental MediaConvert información relacionada

Encuentra enlaces a ejemplos de código, tutoriales y otra información útil para empezar AWS Elemental MediaConvert.

Ejemplos de código y tutoriales para soluciones de AWS Elemental MediaConvert VOD

Encuentre ejemplos de código y tutoriales para automatizar los flujos de tarea de vídeo bajo demanda (VOD):

- [Kit de herramientas de automatización de VOD](#): códigos y AWS CloudFormation scripts de ejemplo GitHub para automatizar los flujos de trabajo de vídeo bajo demanda (VOD). AWS
- [Vídeo bajo demanda en AWS](#): código de muestra, guía de implementación y plantilla de AWS CloudFormation en Soluciones de AWS . El flujo de trabajo de esta solución incorpora los vídeos de origen, los procesa para su reproducción en una amplia gama de dispositivos y almacena los archivos multimedia transcodificados para su entrega bajo demanda a los usuarios finales a través de Amazon. CloudFront

Encuentra código para un flujo de tarea de VOD completo desde la incorporación hasta la entrega en la publicación [Vídeo bajo demanda en AWS](#) en Soluciones de AWS .

AWS recursos de aprendizaje

Explore los lugares para obtener información sobre el uso de AWS los servicios:

- [Clases y talleres](#): enlaces a cursos especializados y basados en roles, además de laboratorios personalizados que te ayudarán a perfeccionar tus AWS habilidades y a adquirir experiencia práctica.
- [AWS Centro para desarrolladores](#): explore los tutoriales, descargue herramientas y obtenga información sobre los eventos para desarrolladores. AWS
- [AWS Herramientas para desarrolladores](#): enlaces a herramientas para desarrolladores SDKs, kits de herramientas IDE y herramientas de línea de comandos para desarrollar y administrar AWS aplicaciones.
- [Centro de recursos de introducción](#): aprenda a configurar su aplicación Cuenta de AWS, a unirse a la AWS comunidad y a lanzar su primera aplicación.
- [Tutoriales prácticos](#): sigue step-by-step los tutoriales para lanzar tu primera aplicación. AWS

- [AWS Documentos](#) técnicos: enlaces a una lista completa de AWS documentos técnicos, que abarcan temas como la arquitectura, la seguridad y la economía, redactados por arquitectos de AWS soluciones u otros expertos técnicos.
- [AWS Support Center](#): el centro para crear y gestionar sus casos. AWS Support También incluye enlaces a otros recursos útiles, como foros, información técnica FAQs, estado del servicio y AWS Trusted Advisor.
- [Soporte](#)— La página web principal con información sobre Soporte un one-on-one canal de soporte de respuesta rápida que le ayudará a crear y ejecutar aplicaciones en la nube.
- [Contacta con nosotros](#) – Un punto central de contacto para las consultas relacionadas con la facturación AWS , cuentas, eventos, abuso y demás problemas.
- [AWS Condiciones del sitio](#): información detallada sobre nuestros derechos de autor y marca comercial; su cuenta, licencia y acceso al sitio; y otros temas.

Historial de documentos de la Guía del usuario

En la siguiente tabla se describen las adiciones importantes a la AWS Elemental MediaConvert documentación. Actualizamos la documentación con frecuencia para dar respuesta a los comentarios que se nos envía.

Cambio	Descripción	Fecha
Manifiestos de C2PA	MediaConvert se agregó soporte para los manifiestos de C2PA en las salidas. MP4	10 de junio de 2025
Informes métricos por cuadro	MediaConvert se agregó soporte para informes de métricas por cuadro.	5 de mayo de 2025
Transferencia de vídeo	MediaConvert se agregó compatibilidad con la transferencia de vídeo para los vídeos de entrada AVC.	19 de marzo de 2025
Colas bajo demanda	MediaConvert se actualizó la forma de gestionar varios trabajos simultáneos en las colas bajo demanda.	6 de diciembre de 2024
Actualización de la documentación	La navegación actualiza la Guía del AWS Elemental MediaConvert usuario.	27 de septiembre de 2024
Versión 2.0 de SPEKE	MediaConvert se agregó soporte para la versión 2.0 de SPEKE	20 de septiembre de 2024
Cómo interpretar los informes de facturación y uso	Se ha añadido un nuevo capítulo con información sobre la facturación y el uso en MediaConvert	17 de septiembre de 2024

Transiciones de superposición de vídeo	MediaConvert se agregó soporte para las transiciones de superposición de vídeo.	13 de septiembre de 2024
Búsqueda de tareas	Con AWS Elemental MediaConvert, puede buscar trabajos con un nombre de archivo de entrada específico.	20 de junio de 2024
Dolby Vision	MediaConvert se ha añadido soporte HDR10 de entrada SDR y salida para las salidas del Dolby Vision Profile 8.1.	14 de junio de 2024
Mezcla de descripciones de audio	MediaConvert ahora admite la mezcla de descripciones de audio.	6 de marzo de 2024
Dolby Vision	MediaConvert se agregó soporte de SDR entrada para Dolby Vision salidas.	1 de marzo de 2024
3D LUTs	MediaConvert se agregó soporte para la conversión de color con 3D LUTs.	17 de enero de 2024
Comportamiento de escalado de vídeo	MediaConvert agregó los siguientes modos de escalado de vídeo: Ajustar, Ajustar sin escalar y Rellenar.	10 de noviembre de 2023
Transcodificación acelerada	MediaConvert se agregó el soporte de transcodificación acelerada para las entradas de Matroska.	20 de octubre de 2023

Superposiciones de vídeo	MediaConvert se agregó soporte para superposiciones de vídeo.	4 de octubre de 2023
Formatos de salida compatibles	Actualización de la documentación. Tablas combinadas de vídeo y audio. Se agregaron enlaces cruzados a las tablas de referencia de contenedores y códecs.	4 de octubre de 2023
Entradas y salidas admitidas	Tablas de referencia de códecs y contenedores agregados.	4 de octubre de 2023
Formatos de entrada compatibles	Actualización de la documentación. Tablas combinadas de vídeo y audio. Se agregaron enlaces cruzados a las tablas de referencia de contenedores y códecs.	4 de octubre de 2023
Actualización de la documentación	Se ha reorganizado la Guía del usuario.	19 de septiembre de 2023
Colas	Documentación sobre colas reorganizadas, que incluye procedimientos y ejemplos actualizados. AWS CLI	19 de julio de 2023
Advertencias de color	MediaConvert se agregaron los metadatos de color faltantes y las advertencias sobre el rango de muestras.	17 de julio de 2023

Dolby Vision	MediaConvert se agregó el soporte del insertador de imágenes para HDR10+ entradas y Dolby Vision salidas.	30 de junio de 2023
Códec de audio AAC	Hemos añadido una sección en la que se enumeran las combinaciones admitidas de modo de codificación, perfil, velocidad de muestreo y velocidad de bits para el códec AAC.	31 de mayo de 2023
Perfil MXF (XDCAM) RDD9	MediaConvert se ha añadido soporte para salidas MXF con perfiles XDCAM. RDD9	19 de mayo de 2023
TLS	MediaConvert Los clientes de API ahora requieren un mínimo de TLS 1.2.	12 de mayo de 2023
Ajustes de codificación para la calidad del vídeo	Se han añadido recomendaciones de configuración de tareas adicionales para optimizar la calidad del vídeo.	25 de abril de 2023
Transferencia de vídeo	MediaConvert ahora admite la transferencia de vídeo solo para los vídeos de entrada en formato I-frame.	24 de abril de 2023

Solución de problemas	AWS Elemental MediaConvert ahora muestra advertencias cuando los trabajos de transcodificación tienen problemas que no impiden que el trabajo se complete. Consulta el nuevo capítulo Solución de problemas para obtener información sobre las advertencias y los errores.	5 de abril de 2023
Supervisión AWS Elemental MediaConvert	AWS Elemental MediaConvert ahora emite más EventBridge eventos de Amazon y CloudWatch métricas de Amazon. Utilízalas para identificar tendencias, estadísticas o problemas con sus tareas y resultados.	5 de abril de 2023
Entrada GIF animada	MediaConvert se agregó soporte para GIF animados como formato de entrada.	28 de febrero de 2023
AWS Identity and Access Management	Se ha actualizado la guía para implementar las prácticas recomendadas de IAM. Para obtener más información, consulta prácticas recomendadas de seguridad en IAM .	14 de febrero de 2023
Entradas VFR, WEBM y MKV	MediaConvert se agregó soporte de entrada para contenedores WEBM y MKV con velocidades de fotograma variables.	1 de febrero de 2023

<u>Crea salidas Dolby Vision a partir de entradas HDR10</u>	MediaConvert se agregó soporte para las salidas Dolby Vision del Perfil 5 que se crean a partir de HDR10 entradas.	23 de junio de 2022
<u>Reglas ABR automatizadas</u>	MediaConvert se han añadido reglas de restricción del tamaño de las copias para el ABR automatizado.	24 de mayo de 2022
<u>Generador de vídeo</u>	MediaConvert se ha añadido soporte para la generación de vídeo en negro.	29 de abril de 2022
<u>Vídeo de relleno</u>	MediaConvert se agregó soporte para rellenar vídeo con fotogramas de vídeo negros.	29 de abril de 2022
<u>Crea salidas de solo audio en un contenedor DASH</u>	MediaConvert se agregó soporte para salidas DASH de solo audio	29 de abril de 2022
<u>Crea las salidas Dolby Vision de perfil 8.1</u>	MediaConvert ahora es compatible con las salidas Dolby Vision Profile 8.1, que son compatibles con ambos HDR10 reproductores Dolby Vision.	29 de abril de 2022
<u>Ajustes de codificación para la calidad del vídeo</u>	Aprenda a crear AWS Elemental MediaConvert trabajos con ajustes de codificación que se optimizan automáticamente para mejorar la calidad del vídeo.	15 de noviembre de 2021

<u>Permite o no permitas los tipos de ubicación de entrada</u>	Ahora puedes permitir o no permitir los tipos de ubicación de entrada mediante una política de entrada.	8 de octubre de 2021
<u>Formato de estilo TTML</u>	Obtén información sobre el formato de estilos para los subtítulos de entrada en formato TTML.	16 de septiembre de 2021
<u>Nueva integración de socios para la marca de agua de Kantar SNAP</u>	Obtén información sobre cómo codificar AWS Elemental MediaConvert las marcas de agua de audio de Kantar.	10 de mayo de 2021
<u>Añada soporte para la ingesta de HLS</u>	MediaConvert ahora es compatible HLS como formato de entrada.	31 de marzo de 2021
<u>Selección automática y refinada de perfiles MXF para salidas MPEG-2</u>	MediaConvert La selección automática predeterminada del perfil MXF ahora elige el perfil SMPTE-386 D10 cuando los ajustes de codificación de la salida lo permiten. De lo contrario, elige XDCAM. MediaConvert RDD9 Conozca los detalles sobre los ajustes de codificación necesarios para D10.	9 de febrero de 2021
<u>Nuevo contenedor de audio de entrada compatible: WMA</u>	AWS Elemental MediaConvert ahora admite entradas de audio WMA.	9 de febrero de 2021

[Actualización solo para documentos: elimina los documentos de soporte para la ingesta de HLS](#)

Esta actualización corrige un error de documentación que indica que se admite la ingesta. HLS MediaConvert ofrecerá soporte para la HLS ingesta en una próxima versión.

9 de febrero de 2021

[AWS Elemental MediaConvert ahora admite entradas HLS](#)

Obtenga información sobre los requisitos del paquete, las funciones compatibles y las restricciones de las funciones cuando utilice un HLS paquete como entrada para MediaConvert.

9 de febrero de 2021

[Las entradas HTTP ahora AWS Elemental MediaConvert pueden usar redireccionamientos](#)

Consulta los requisitos actualizados para proporcionar tus entradas a MediaConvert través de HTTP.

7 de enero de 2021

[AWS Elemental MediaConvert simplifica la configuración de los permisos para usar el servicio.](#)

Puede crear un rol AWS Identity and Access Management (de IAM) para conceder permisos al servicio siguiendo estos pasos en la MediaConvert consola.

7 de enero de 2021

<u>Obtén información sobre el uso de la nueva característica ABR automatizada.</u>	Con la ABR automática, AWS Elemental MediaConvert configura automáticamente tu pila de tasas de bits adaptativas (ABR) en función de lo que introduzcas. El servicio crea el número correcto de copias, con las resoluciones y velocidades de bits adecuadas.	11 de noviembre de 2020
<u>Soporte para perfiles MXF adicionales y selección automática de perfiles</u>	Aprenda a crear salidas MXF con. MediaConvert	7 de octubre de 2020
<u>Integración de un nuevo socio para la marca de agua no lineal de Nielsen</u>	Obtenga información sobre cómo codificar marcas AWS Elemental MediaConvert de agua de audio de Nielsen.	7 de octubre de 2020
<u>Actualización de la documentación únicamente. Nuevos temas sobre la conversión de la velocidad de fotogramas, telecine y telecine inverso y el tipo de análisis</u>	Obtenga información sobre los AWS Elemental MediaConvert ajustes para convertir la velocidad de fotogramas, añadir y eliminar telecines y convertir el tipo de escaneado entre progresivo y entrelazado.	7 de octubre de 2020
<u>Nuevo contenedor de salida compatible para vídeo y vídeo VP8 VP9</u>	AWS Elemental MediaConvert ahora admite el códec de VP9 vídeo VP8 y en las salidas de los paquetes DASH, además del soporte previamente existente en WebM.	27 de agosto de 2020

[Nuevo contenedor de entrada compatible con el audio de Opus](#)

AWS Elemental MediaConvert ahora admite entradas de audio Opus en el contenedor Matroska, tanto como audio de sidecar con salida de vídeo como entrada solo de audio. Esto se suma al soporte existente de las entradas de Opus en el contenedor WebM.

27 de agosto de 2020

[Nuevos formatos de salida compatibles](#)

Se actualizó la tabla de referencia del códec de salida y del contenedor para reflejar la compatibilidad con los nuevos formatos. MediaConvert ahora admite WebM como contenedor de salida con códecs de VP9 vídeo VP8 y códecs de audio Opus y Vorbis.

3 de junio de 2020

[Saltos de cola](#)

Obtenga más información sobre la función de saltos de cola. AWS Elemental MediaConvert Esta característica te permite configurar un tarea para que se mueva automáticamente a una cola diferente después de esperar un período especificado en la cola a la que se envió originalmente.

8 de abril de 2020

[Ahora puedes convertir de HDR a SDR con asignación automática de tonos](#)

Descubre cómo AWS Elemental MediaConvert utiliza el mapeo de tonos para convertir automáticamente los formatos HDR a espacios de color SDR.

6 de marzo de 2020

[Soporte de salida de 8k en AWS Elemental MediaConvert](#)

MediaConvert ahora admite una resolución de salida de hasta 8k. Encuentre más información sobre las resoluciones máximas por códec de salida.

25 de noviembre de 2019

[Uso de la transcodificación acelerada con PAL lento](#)

Ahora puede utilizar la transcodificación acelerada para tareas PAL lentas.

15 de noviembre de 2019

[Configura el acceso de otras AWS cuentas a tus salidas MediaConvert](#)

Ahora puede conceder acceso entre cuentas escribiendo sus AWS Elemental MediaConvert resultados en un bucket de Amazon S3 propiedad de otra AWS cuenta y aplicando una lista de control de acceso (ACL) predefinida a sus resultados. En este capítulo, también se proporciona información sobre el método alternativo para configurar el acceso, es decir, conceder a otras cuentas acceso a su bucket de salida en Amazon S3.

15 de noviembre de 2019

[Nuevo formato de entrada compatible](#)

Se actualizaron las tablas de referencia para reflejar la compatibilidad con los nuevos formatos de entrada. MediaConvert ahora admite archivos de entrada HEVC (H.265) en QuickTime contenedores.

15 de noviembre de 2019

[Nuevo formato de subtítulos de entrada compatible: SMPTE-TT](#)

Las tablas de referencia actualizadas reflejan la compatibilidad con los nuevos subtítulos. MediaConvert ahora admite subtítulos SMPTE-TT como entrada.

15 de noviembre de 2019

[Nuevo formato de subtítulos compatible](#)

Se han actualizado las tablas de referencia para reflejar los nuevos subtítulos admitidos. Los subtítulos de salida asociados IMSC ahora están disponibles en los grupos de salidas CMAF, DASH ISO y Grupo de archivos. Puedes generarlos a partir de los siguientes formatos de subtítulos de entrada: auxiliares, incrustados, IMSC, Teletext, TTML, SCC, SCTE-20, SMI, SRT y STL.

15 de noviembre de 2019

[Compatibilidad con ESAM en salidas DASH](#)

Ahora puedes especificar puntos de inserción de anuncios en salidas DASH mediante la inclusión de documentos XML de administración y señalización de eventos (ESAM) como cadenas en la configuración del tarea de AWS Elemental MediaConvert .

15 de noviembre de 2019

[Actualización solo de documentos: sincronización de subtítulos asociados y audio en tareas que utilizan el recorte y la combinación de entradas](#)

Descubra cómo las líneas de tiempo MediaConvert de entrada y salida sincronizan el vídeo, el audio, los subtítulos y las superposiciones en los flujos de trabajo de ensamblaje.

15 de noviembre de 2019

[Creación de manifiestos adicionales](#)

Ahora puede configurar sus paquetes de streaming ABR MediaConvert con listas de reproducción multivariantes adicionales que especifican diferentes subconjuntos de sus salidas.

15 de noviembre de 2019

[Crea salidas Dolby Vision](#)

Aprenda a crear salidas con Dolby Vision MediaConvert

15 de noviembre de 2019

[Usa AWS etiquetas integradas en AWS Elemental MediaConvert los recursos](#)

Ahora puede usar AWS etiquetas estándar con los MediaConvert trabajos de la misma manera que lo hace con las colas, las plantillas y los ajustes preestablecidos. Puede utilizar estas etiquetas para ordenar el informe de facturación con fines de asignación de costes, incluir MediaConvert los recursos en grupos de recursos con otros AWS recursos y controlar el acceso a recursos específicos.

9 de octubre de 2019

[Uso de la transcodificación acelerada con la captura de fotogramas](#)

Ahora puede utilizar la transcodificación acelerada para tareas que incluyan salidas de captura de fotogramas.

9 de octubre de 2019

[Elija AWS Elemental MediaConvert automáticamente la transcodificación acelerada para los trabajos que sean compatibles](#)

Ahora puede establecer la transcodificación acelerada en PREFERRED, para que el servicio vuelva a la transcodificación estándar cuando sus entradas o ajustes de tarea no sean compatibles con la transcodificación acelerada.

9 de octubre de 2019

[Actualización solo de documentos: casos de uso de Diferencia de tiempo](#)

Obtén información sobre cómo utilizar la opción Diferencia de tiempo para sincronizar los subtítulos asociados con el vídeo. Consulta ejemplos de casos de uso que ilustran problemas comunes de sincronización de subtítulos que puedes solucionar con esta opción.

6 de septiembre de 2019

[Alinear los subtítulos asociados con el vídeo después de utilizar la opción Origen de código temporal](#)

Cuando utiliza la configuración de entrada Origen de código temporal para alinear el archivo de audio asociado con el vídeo, asegúrese de que los subtítulos asociados sigan estando alineados. Descubra qué formatos de subtítulos asociados requieren ajustes y cómo realizar los ajustes necesarios.

6 de septiembre de 2019

[DRM de SPEKE multisistema para CMAF](#)

Cuando trabajas con socios de DRM compatibles con SPEKE para habilitar la DRM en tus salidas de CMAF, ahora puedes señalar hasta tres sistemas IDs en tu manifiesto de DASH y uno en tu manifiesto de HLS. Obtenga información acerca de la configuración de este parámetro de cifrado de SPEKE en su trabajo de AWS Elemental MediaConvert .

12 de agosto de 2019

<u>Importación y exportación de tareas</u>	Aprenda a exportar MediaConvert trabajos y a crear nuevos trabajos importando uno.	9 de agosto de 2019
<u>Especificar la prioridad de los tareas</u>	Obtén información sobre cómo establecer la prioridad relativa de sus tareas al crearlos.	30 de julio de 2019
<u>Conversión de dos archivos de entrada SCC en subtítulos incrustados</u>	Aprende a convertir subtítulos de entrada SCC duales al formato incrustado.	30 de julio de 2019
<u>Creación de salidas de solo audio</u>	Aprenda a crear MediaConvert salidas que contengan solo audio, sin vídeo.	23 de julio de 2019
<u>Entradas HTTP para AWS Elemental MediaConvert</u>	Ahora puede especificar una URL HTTP(S) para las entradas principales de los trabajos de transcodificación de MediaConvert . Obtén información sobre los requisitos de entrada de HTTP(S).	12 de julio de 2019

[Supervisar el progreso de carga del archivo de salida](#)

Con CloudWatch Events, puede supervisar el progreso de su trabajo con una granularidad más precisa. Esto se debe a que ahora se AWS Elemental MediaConvert informa sobre el porcentaje de finalización de las fases de trabajo: sondeo, carga y transcodificación. Esto se suma a la información sobre el progreso general del tarea en porcentaje de finalización.

7 de mayo de 2019

[Actualización solo de documentos, identificadores de formato](#)

Obtén información sobre cómo usar los identificadores de formato como variables en su configuración de tarea. Por ejemplo, puede usar un identificador de formato para representar el nombre del archivo de entrada en una plantilla de trabajo o un ajuste preestablecido de salida, de modo que AWS Elemental MediaConvert utilice el nombre del archivo de entrada en la ruta del archivo para la salida.

24 de abril de 2019

[A partir de ahora, puede cancelar una tarea en curso](#)

Con AWS Elemental MediaConvert, puede cancelar trabajos que ya están en curso.

13 de marzo de 2019

Monitoree el progreso de la tarea	Con CloudWatch Events, ahora puede supervisar el progreso del AWS Elemental MediaConvert trabajo viendo el porcentaje de trabajos completados. Monitorizar el progreso de las tareas lo ayuda a mantener su fiabilidad, disponibilidad y desempeño.	13 de marzo de 2019
Encuentre información acerca de la nueva característica de rotación.	En la mayoría de las entradas, ahora puedes usar la característica de rotación para especificar la forma en que el servicio gira el vídeo de la entrada a la salida. También puedes especificar si el servicio sigue metadatos de rotación en la entrada. Obtén información e instrucciones para configurar la rotación.	19 de febrero de 2019
Compatibilidad con ESAM	Ahora puede especificar los puntos de inserción de anuncios incluyendo documentos XML de señalización y gestión de eventos (ESAM) como cadenas en la configuración de su AWS Elemental MediaConvert trabajo.	13 de febrero de 2019
Ejemplos de código, ejemplos de flujos de tarea y otra información relacionada	Encuentre enlaces a ejemplos de código, tutoriales y otra información útil para empezar AWS Elemental MediaConvert.	13 de febrero de 2019

[Nuevos formatos de subtítulos compatibles](#)

Se han actualizado las tablas de referencia para reflejar la nueva compatibilidad con formatos de subtítulos. En la entrada: SMI, SCTE-20. En la salida: SCTE-20 + incrustado, incrustado + SCTE-20, SMI.

19 de noviembre de 2018

[Encuentre información acerca de las características del nuevo insertador de imágenes](#)

Ahora puede utilizar el insertador de imágenes para superposiciones de gráficos fijos en entradas y salidas individuales y para superposiciones de gráficos animados en AWS Elemental MediaConvert. En esta guía le enseñamos cómo.

19 de noviembre de 2018

[Se ha añadido el cifrado de claves de contenido al cifrado de DRM](#)

Se ha agregado la opción de cifrar las claves de contenido. Antes, AWS Elemental MediaConvert solamente admitía la entrega de claves de texto no cifrado. Para poder utilizar el cifrado de claves de contenido, es necesario que el proveedor de claves de DRM sea compatible con las claves de contenido cifradas. Si habilitas esta característica en un proveedor de claves que no admite el cifrado de claves de contenido, la operación no se ejecutará correctamente.

19 de noviembre de 2018

[Colas reservadas](#)

Obtén más información sobre la nueva opción de precios, las colas reservadas, en AWS Elemental MediaConvert.

Con las colas reservadas, el usuario paga la capacidad de transcodificación de toda la cola, con independencia del uso real. Si realiza tareas de transcodificación de forma continua o frecuente, una cola reservada puedes ayudarle a reducir los costos.

27 de septiembre de 2018

[Busque los nombres y las rutas de los archivos de salida en las notificaciones EventBridge](#)

Puedes recibir los nombres y las rutas de los archivos de salida, incluidos los archivos de manifiesto y multimedia, mediante Amazon EventBridge with AWS Elemental MediaConvert jobs.

18 de septiembre de 2018

[Configura informes de asignación de costos para ordenar tu AWS factura por las etiquetas que aplicas a AWS Elemental MediaConvert los recursos](#)

Puede utilizar las etiquetas que aplique a las AWS Elemental MediaConvert colas, las plantillas de trabajos y los ajustes preestablecidos de salida como etiquetas de asignación de costes. Primero actívalas en el Administración de facturación y costos de AWS panel de control y, a continuación, configura un informe de facturación para ver AWS los cargos por recurso.

7 de septiembre de 2018

[El modo de la velocidad de bits variable definida en función de la calidad \(QVBR\) está ahora disponible](#)

Ahora puedes utilizar el modo de control de velocidad QVBR para obtener una mejor calidad de vídeo para el mismo tamaño de archivo o reducir los tamaños de sus archivos conservando la calidad de vídeo. Obtén información sobre cómo configurarlo.

13 de agosto de 2018

[Utilice AWS Elemental MediaConvert etiquetas para la asignación de costes mediante el etiquetado](#)

Ahora puede activar las etiquetas en AWS Elemental MediaConvert las colas, las plantillas de trabajos y los ajustes preestablecidos de salida en el Administración de facturación y costos de AWS panel de control y, a continuación, configurar un informe mensual de asignación de costes.

31 de julio de 2018

[Etiquetar los AWS Elemental MediaConvert recursos en la consola](#)

Ahora puede trabajar con etiquetas en las AWS Elemental MediaConvert colas, plantillas de trabajos y ajustes preestablecidos de salida existentes en la consola. MediaConvert

31 de julio de 2018

[Etiquetado AWS Elemental
MediaConvert de recursos
\(versión inicial\)](#)

Ahora puede etiquetar MediaConvert los recursos al crearlos mediante la MediaConvert consola, la MediaConvert API o el AWS CLI. Puedes enumerar las etiquetas de un MediaConvert recurso existente y añadir y eliminar etiquetas de MediaConvert los recursos existentes a través de la MediaConvert API y AWS CLI.

16 de julio de 2018

[Compatibilidad con CMAF](#)

MediaConvert añade compatibilidad con las salidas del formato de aplicación multimedia común (CMAF).

4 de mayo de 2018

[Nueva versión de servicio
MediaConvert](#)

Documentación inicial del MediaConvert servicio.

27 de noviembre de 2017

 Note

- Los servicios AWS multimedia no están diseñados ni pensados para su uso con aplicaciones o en situaciones que requieran un rendimiento a prueba de fallos, como las operaciones de seguridad humana, los sistemas de navegación o comunicación, el control del tráfico aéreo o las máquinas de soporte vital, en las que la falta de disponibilidad, la interrupción o el fallo de los servicios puedan provocar la muerte, lesiones personales, daños a la propiedad o daños ambientales.
- Un componente de MediaConvert está licenciado bajo la licencia de cartera de patentes AVC para el uso personal y no comercial de un consumidor para (i) codificar vídeo de conformidad con el estándar AVC («vídeo AVC») and/or (ii) decodificar vídeo AVC codificado por un consumidor dedicado a una actividad personal y no comercial que and/or se obtuvo de un proveedor de vídeo con licencia para proporcionar vídeo AVC. No se concede ninguna licencia ni estará implícita para ningún otro uso. Un componente de MediaConvert está licenciado bajo la licencia de cartera de patentes mpeg-4 para el

uso personal y no comercial de un consumidor para (i) codificar vídeo de acuerdo con el estándar visual mpeg-4 («vídeo mpeg-4») and/or (ii) decodificar vídeo mpeg-4 codificado por un consumidor dedicado a una actividad personal y no comercial and/or se obtuvo de un proveedor de vídeo con licencia para proporcionar vídeo AVC. No se concede ninguna licencia ni estará implícita para ningún otro uso. Se puedes obtener información adicional en MPEG-LA, LLC. Consulta <http://www.mpegla.com>.

- MediaConvert puede contener Dolby Digital y Dolby Digital Plus, que están protegidos por las leyes de derechos de autor internacionales y estadounidenses como obras inéditas. Dolby Digital y Dolby Digital Plus son confidenciales y propiedad de Dolby Laboratories. Se prohíbe su reproducción o divulgación, total o parcial, o la producción de tareas derivados de los mismos sin el permiso expreso de Dolby Laboratories. © Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.