



Guide de l'utilisateur

AWS CloudHSM



AWS CloudHSM: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce que c'est AWS CloudHSM ?	1
Cas d'utilisation	2
Comment ça marche	4
Clusters	5
Utilisateurs dans AWS CloudHSM	6
Entrez les clés AWS CloudHSM	6
Client SDKs	8
Sauvegardes	8
Régions prises en charge pour AWS CloudHSM	10
Tarification pour AWS CloudHSM	10
Prise en main	11
Création d'administrateurs IAM	11
Création d'un utilisateur IAM et d'un groupe d'administrateurs IAM	12
Création d'un VPC	14
Créer un cluster	15
Vérification d'un groupe de sécurité de cluster	19
Lancement d'un client EC2	20
Configuration des groupes de sécurité de l'instance EC2	23
Étape 1. Modifier le groupe de sécurité par défaut	24
Étape 2. Connectez l'instance Amazon EC2 au cluster AWS CloudHSM	24
Création d'un HSM	25
Vérification de l'identité du HSM (facultatif)	27
Étape 1. Obtention des certificats auprès du HSM	29
Étape 2. Obtention des certificats racine	32
Étape 3. Vérification des chaînes de certificat	33
Étape 4 : Extraction et comparaison des clés publiques	34
Initialiser le cluster	35
Présentation de	35
Étape 1. Obtenir la CSR du cluster	36
Étape 2. Créez une clé privée pour votre autorité de certification racine	38
Étape 3. Signez la CSR	39
Étape 4 : Initialiser le cluster	49
Installation de l'interface de ligne de commande CloudHSM CLI	51
Activation du cluster	56

Configuration des MTL (recommandé)	59
Étape 1. Créez et enregistrez une ancre de confiance sur le HSM	60
Étape 2. Activez les MTL pour AWS CloudHSM	63
Étape 3. Définissez l'application des MTL pour AWS CloudHSM	69
Création et utilisation de clés dans AWS CloudHSM	70
Bonnes pratiques	72
Gestion du cluster	72
Adaptez votre cluster pour faire face aux pics de trafic	72
Concevez votre cluster pour une haute disponibilité	72
En avoir au moins trois HSMs pour garantir la durabilité des clés nouvellement générées	73
Accès sécurisé à votre cluster	73
Réduisez les coûts en adaptant vos besoins	73
Gestion des utilisateurs	74
Protégez les informations d'identification de vos utilisateurs HSM	74
Disposer d'au moins deux administrateurs pour empêcher le verrouillage	74
Activer le quorum pour toutes les opérations de gestion des utilisateurs	75
Créez plusieurs utilisateurs de cryptomonnaies, chacun avec des autorisations limitées	75
Gestion des clés	75
Choisissez le bon type de clé	75
Gérez les limites de stockage des clés	76
Gestion et sécurisation de l'emballage des clés	76
Intégration d'applications	77
Démarrez votre SDK client	77
Authentifiez-vous pour effectuer des opérations	77
Gérez efficacement les clés de votre application	78
Utiliser le multi-threading	79
Gérer les erreurs de régulation	79
Intégrez les nouvelles tentatives sur les opérations du cluster	80
Mettre en œuvre des stratégies de reprise après sinistre	80
Étalez le déploiement de vos applications	81
Contrôle	81
Surveiller les journaux des clients	81
Surveiller les journaux d'audit	82
Moniteur AWS CloudTrail	82
Surveillez les CloudWatch statistiques d'Amazon	82
Clusters	84

Architecture du cluster	84
Synchronisation du cluster	86
Haute disponibilité et équilibrage de charge du cluster	87
Modes de cluster	88
Types de HSM	89
Connexion au cluster	91
Placez le certificat émetteur sur chaque instance EC2	91
Spécifier l'emplacement du certificat émetteur	91
Amorcez le SDK client	94
Dimensionnement HSMs	97
Ajout d'un HSM	98
Suppression d'un HSM	100
Suppression d'un cluster	101
Création de clusters à partir de sauvegardes	102
Création de clusters à partir de sauvegardes (console)	102
Création de clusters à partir de sauvegardes (AWS CLI)	103
Création de clusters à partir de sauvegardes (AWS CloudHSM API)	104
Migration des types de clusters HSM	104
Migration de hsm1.medium vers hsm2m.medium	105
Utilisateurs HSM	114
Gestion des utilisateurs avec la CLI CloudHSM	114
Conditions préalables	115
Types d'utilisateur	117
Tableau des autorisations	118
Créer un administrateur	120
Créez CUs	121
Répertorier tous les utilisateurs	122
Modifier les mots de passe	123
Suppression d'utilisateurs	125
Gérer le MFA des utilisateurs	126
Gérer l'authentification par quorum (M of N)	141
Gestion des utilisateurs avec CMU	167
Conditions préalables	167
Types d'utilisateur	172
Tableau des autorisations	173
Créer des utilisateurs	176

Répertoire tous les utilisateurs	178
Modifier les mots de passe	180
Suppression d'utilisateurs	183
Gérer l'authentification à deux facteurs des utilisateurs	185
Utilisation du CMU pour gérer l'authentification du quorum	194
Clés	215
Synchronisation et durabilité des clés	215
Concepts	216
Présentation de la synchronisation des clés	217
Modifier les paramètres de durabilité des clés du client	218
Synchronisation des clés entre les clusters clonés	224
Encapsulage des clés AES	224
Algorithmes pris en charge	224
Utilisation de l'encapsulation des touches AES AWS CloudHSM	227
Clés fiables	228
Présentation des clés fiables	229
Attributs de clés fiables	229
Comment utiliser des clés fiables pour encapsuler des clés de données	230
Comment désencapsuler une clé de données avec une clé fiable	233
Gestion des clés avec la CLI CloudHSM	234
Générer des clés	234
Suppression des clés	241
Partage et annulation du partage de clés	244
Filtrer par touches	251
Marquer une clé comme fiable	259
Gérer l'authentification par quorum (M of N)	260
Gestion des clés avec KMU	281
Générer des clés	282
Clés d'importation	283
Clés d'exportation	286
Suppression des clés	288
Partage et annulation du partage de clés	288
Marquer une clé comme fiable	289
Sauvegardes de cluster	290
Utilisation des sauvegardes	290
Suppression des clés expirées ou des utilisateurs inactifs	291

Prise en compte de reprise après sinistre	291
Supprimer des sauvegardes	291
Restaurer les sauvegardes	293
Configuration de la conservation des sauvegardes	294
Conservation des sauvegardes gérée	295
Copie de sauvegardes dans plusieurs régions	298
Copier des sauvegardes vers différentes régions (console)	299
Copier des sauvegardes vers différentes régions (AWS CLI)	300
Copier des sauvegardes vers différentes régions (AWS CloudHSM API)	300
Utilisation de sauvegardes partagées	300
Conditions préalables au partage des sauvegardes	301
Partage d'une sauvegarde	301
Annulation du partage d'une sauvegarde partagée	305
Identification d'une sauvegarde partagée	306
Autorisations pour les sauvegardes partagées	306
Facturation et mesures	306
Clusters clonés	307
Obtenir une adresse IP pour un HSM	308
Rubriques en relation	309
Balisage des ressources	310
Ajouter ou mettre à jour des balises	310
Liste des balises	312
Suppression de balises	312
Outils de ligne de commande	314
Outil de configuration	315
Outil de configuration du SDK client 5	316
Outil de configuration du SDK client 3	349
CLI CloudHSM	358
Plateformes prises en charge	359
Prise en main	360
Modes de commande	368
Attributs de clé	370
Configurations avancées.	377
Référence	384
AWS CloudHSM utilitaire de gestion	642
Plateformes prises en charge	642

Prise en main	643
Installer le client (Linux)	648
Installation du client (Windows)	651
Référence	652
Utilitaire de gestion de clés	715
Prise en main	715
Installer le client (Linux)	719
Installation du client (Windows)	722
Référence	723
Client SDKs	853
Vérifier votre version	854
Comparaison des composants pris en charge	856
Bibliothèque PKCS #11	856
Utilitaire de gestion CloudHSM (CMU)	857
Utilitaire de gestion des clés (KMU)	857
Fournisseur JCE	857
OpenSSL Dynamic Engine	857
Fournisseur de stockage de clés (KSP)	858
Migration vers le dernier SDK	858
Migrer la bibliothèque PKCS #11	859
Migrer le moteur dynamique OpenSSL	863
Migrer le fournisseur de stockage de clés (KSP)	867
Migrer le fournisseur JCE	875
SDK client 5	889
Avantages du dernier SDK	889
Plateformes prises en charge	890
Bibliothèque PKCS #11	893
OpenSSL Dynamic Engine	945
Fournisseur OpenSSL	953
Fournisseur de stockage de clés (KSP)	960
Fournisseur JCE	993
Version précédente	1033
Mettre à niveau le SDK client 3	1034
Plateformes prises en charge	1043
Bibliothèque PKCS #11	1045
OpenSSL Dynamic Engine	1088

Fournisseur JCE	1092
Fournisseurs KSP et CNG	1123
Intégration des applications tierces	1136
Déchargement SSL/TLS	1136
Comment ça marche	1137
Déchargez sous Linux avec le moteur OpenSSL	1139
Déchargez sous Linux avec le fournisseur OpenSSL	1209
Déchargez sous Linux avec JSSE	1240
Décharger sous Windows	1250
Ajouter un équilibreur de charge (facultatif)	1266
CA Windows Server	1274
SDK client 5 avec Windows Server CA	1274
SDK client 3 avec Windows Server CA	1280
Chiffrement des bases de données Oracle	1285
Configuration des prérequis	1287
Étape 3 : générer la clé de chiffrement principale Oracle TDE	1288
Microsoft SignTool	1290
SDK client 5 avec Microsoft SignTool	1290
SDK client 3 avec Microsoft SignTool	1295
Java Keytool et Jarsigner	1300
SDK client 5 avec Java Keytool et Jarsigner	1300
SDK client 3 avec Java Keytool et Jarsigner	1312
Outil de génération et d'édition de manifestes Microsoft	1329
Étape 1 : Configurer les prérequis	1329
Étape 2 : Création d'un certificat de signature	1330
Étape 3 : signer un fichier	1332
Autres intégrations de fournisseur tiers	1333
Contrôle	1335
Journaux du SDK client	1335
Journalisation du SDK client 5	1336
Journalisation du SDK client 3	1337
AWS CloudTrail	1340
AWS CloudHSM informations dans CloudTrail	1340
Comprendre les entrées du fichier AWS CloudHSM journal	1341
Journaux d'audit	1343
Fonctionnement de la journalisation	1343

Affichage des journaux	1344
Interprétation des journaux	1347
Référence des journaux	1363
CloudWatch métriques	1366
Performance	1368
Données de performance	1368
Limitation du HSM	1369
Sécurité	1370
Contrôlez l'accès aux API avec des politiques IAM	1371
Mettez à niveau les politiques IAM vers IPv6	1371
Protection des données	1374
Chiffrement au repos	1376
Chiffrement en transit	1376
End-to-end chiffrement	1376
Sauvegardes de cluster	1377
Gestion des identités et des accès	1379
Utilisation de politiques IAM pour accorder des autorisations	1379
Actions d'API pour AWS CloudHSM	1380
Clés de condition pour AWS CloudHSM	1381
Politiques gérées par AWS prédéfinies pour AWS CloudHSM	1381
Politiques gérées par le client pour AWS CloudHSM	1382
Rôles liés à un service	1385
Validation de conformité	1388
PCI-PIN FAQs	1389
Obsolescence	1391
Résilience	1393
Sécurité de l'infrastructure	1393
Isolement de réseau	1393
Autorisation des utilisateurs	1394
Points de terminaison de VPC (AWS PrivateLink)	1394
Considérations relatives aux points de AWS CloudHSM terminaison VPC	1394
Création d'un point de terminaison VPC d'interface pour AWS CloudHSM	1394
Création d'une politique de point de terminaison VPC pour AWS CloudHSM	1395
Gestion des mises à jour	1396
Résolution des problèmes	1397
AWS CloudHSM problèmes connus	1397

Problèmes connus pour toutes les instances HSM	1398
Problèmes connus pour hsm1.medium	1404
Problèmes connus relatifs à hsm2m.medium	1405
Problèmes connus pour la bibliothèque PKCS#11	1409
Problèmes connus pour le kit SDK JCE	1415
Problèmes connus pour le moteur dynamique OpenSSL	1420
Problèmes connus liés au fournisseur de stockage de clés (KSP)	1424
Problèmes connus liés au fournisseur OpenSSL	1425
Problèmes connus pour les instances Amazon EC2 exécutant Amazon Linux 2	1426
Problèmes connus pour l'intégration d'applications tierces	1427
Problèmes connus liés à la modification des clusters	1427
Problèmes connus d'échec des opérations avec la version AWS CloudHSM client 5.12.0 sur hsm2.medium	1428
Défaillances de synchronisation des clés du SDK client 3	1429
Le SDK client 3 vérifie les performances	1430
Recommandations de test	1432
Options configurables pour l'outil pkpspeed	1432
Tests pouvant être exécutés avec l'outil pkpspeed	1433
Exemples	1434
L'utilisateur du SDK client 5 contient des valeurs incohérentes	1437
Défaillances de réplication utilisateur du SDK client 5	1443
Problème : L'utilisateur sélectionné n'est pas synchronisé dans l'ensemble du cluster	1444
Problème : l'utilisateur existe sur le cluster de destination avec des attributs différents	1445
Problème : la réplication de l'utilisateur de hsm2m.medium vers hsm1.medium échoue	1446
Défaillances de réplication des clés du SDK client 5	1446
Problème : La clé sélectionnée n'est pas synchronisée dans l'ensemble du cluster	1446
Problème : une clé avec la même référence existe dans le cluster de destination avec des informations ou des attributs différents	1448
AWS CloudHSM erreur détectée lors de la vérification de la disponibilité des clés	1449
Extraction de clés à l'aide de JCE	1450
GetEncoded, ou GetS getPrivateExponent renvoie la valeur nulle	1450
GetEncoded ou GETS renvoient des octets clés en dehors du HSM getPrivateExponent ..	1450
Limitation du HSM	1450
Résolution	1451
Conserver la synchronisation des utilisateurs HSM	1452
Connexion perdue	1453

Connexion AWS CloudHSM d'audit manquante CloudWatch	1456
Encapsulage de clés AES non conformes	1456
Déterminez si votre code génère des clés encapsulées irrécupérables	1456
Mesures à prendre si votre code génère des clés encapsulées irrécupérables	1458
Résolution des échecs AWS CloudHSM de création de clusters	1459
Ajout de l'autorisation manquante	1460
Création manuelle du rôle lié à un service	1460
Utiliser un utilisateur non fédéré	1460
Récupération des journaux de configuration AWS CloudHSM du client	1461
Outil de support du SDK client 5	1461
Outil de support du SDK client 3	1464
Quotas	1466
Téléchargements	1468
Dernière version	1468
Sortie du SDK client 5 : version 5.17.0	1469
Version précédente	1477
Versions obsolètes	1515
Versions obsolètes du SDK client 5	1516
Versions obsolètes du SDK client 3	1531
End-of-life versions	1541
Historique du document	1542
Mises à jour récentes	1542
Mises à jour antérieures	1548
.....	mdl

Qu'est-ce que c'est AWS CloudHSM ?

AWS CloudHSM associe les avantages du AWS cloud à la sécurité des modules de sécurité matériels (HSMs). Un module de sécurité matériel (HSM, Hardware Security Module) est un périphérique informatique qui traite des opérations de chiffrement et fournit un stockage sécurisé pour les clés cryptographiques. Vous avez ainsi un AWS CloudHSM contrôle total sur la haute disponibilité HSMs du cloud AWS, un accès à faible latence et une base de confiance sécurisée qui automatise la gestion des HSM (y compris les sauvegardes, le provisionnement, la configuration et la maintenance).

AWS CloudHSM offre à ses clients de nombreux avantages :

Accès aux clusters FIPS et non FIPS

AWS CloudHSM propose des clusters en deux modes : FIPS et non-FIPS. En mode FIPS, seuls les clés et algorithmes validés par le Federal Information Processing Standard (FIPS) peuvent être utilisés. Le mode non-FIPS propose toutes les clés et tous les algorithmes pris en charge par AWS CloudHSM, indépendamment de l'approbation FIPS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS CloudHSM modes de cluster](#).

HSMs sont à usage général, à locataire unique, et validés selon la norme FIPS 140-2 de niveau 3 ou la norme FIPS 140-3 de niveau 3 pour les clusters en mode FIPS

AWS CloudHSM utilise un usage général HSMs qui offre une plus grande flexibilité par rapport aux services AWS entièrement gérés qui utilisent des algorithmes et des longueurs de clé prédéterminés pour votre application. Nos offres HSMs sont conformes aux normes, à locataire unique et validées FIPS 140-2 niveau 3 ou FIPS 140-3 niveau 3 pour les clusters en mode FIPS. Pour les clients dont les cas d'utilisation ne sont pas soumis aux restrictions de la validation FIPS 140-2 ou FIPS 140-3 de niveau 3, AWS CloudHSM propose également des clusters en mode non FIPS. Pour plus d'informations, consultez [AWS CloudHSM clusters](#).

Le chiffrement E2E n'est pas visible pour AWS

Votre plan de données étant chiffré end-to-end (E2E) et invisible pour AWS, vous contrôlez votre propre gestion des utilisateurs (en dehors des rôles IAM). L'inconvénient de ce contrôle est que vous êtes plus responsable que si vous utilisiez un service AWS géré.

Contrôle total de vos clés, de vos algorithmes et du développement de vos applications

AWS CloudHSM vous donne le contrôle total des algorithmes et des clés que vous utilisez. Vous pouvez générer, stocker, importer, exporter, gérer et utiliser des clés cryptographiques (y compris

les clés de sessions, les clés de jetons, les clés symétriques et les paires de clés asymétriques. Vous pouvez également contrôler totalement le développement des applications, le langage des applications, le threading et l'emplacement physique de vos applications. AWS CloudHSM SDKs

Migrez vos charges de travail cryptographiques vers le cloud

Les clients qui migrent une infrastructure à clé publique utilisant les normes de cryptographie à clé publique #11 (PKCS #11), Java Cryptographic Extension (JCE), Cryptography API : Next Generation (CNG) ou Key Storage Provider (KSP) peuvent effectuer la migration en apportant moins de modifications à leur application. AWS CloudHSM

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire avec AWS CloudHSM, consultez les rubriques suivantes. Lorsque vous serez prêt à commencer AWS CloudHSM, voyez [Prise en main](#).

Note

Si vous souhaitez un service géré pour créer et contrôler vos clés de chiffrement, mais que vous ne souhaitez pas ou n'avez pas besoin de gérer les vôtres HSMs, envisagez de l'utiliser [AWS Key Management Service](#).

Si vous recherchez un service souple qui gère les paiements HSMs et les clés pour les applications de traitement des paiements dans le cloud, pensez à utiliser [AWS Payment Cryptography](#).

Table des matières

- [AWS CloudHSM cas d'utilisation](#)
- [Comment AWS CloudHSM fonctionne](#)
- [Tarification pour AWS CloudHSM](#)

AWS CloudHSM cas d'utilisation

AWS CloudHSM peut être utilisé pour atteindre divers objectifs. Le contenu de cette rubrique donne un aperçu de ce que vous pouvez en faire AWS CloudHSM.

Conformité aux réglementations

Les entreprises qui doivent se conformer aux normes de sécurité d'entreprise peuvent utiliser AWS CloudHSM pour gérer des clés privées qui protègent des données hautement

confidentielles. Les produits HSMs fournis par AWS CloudHSM sont certifiés FIPS 140-2 niveau 3 et sont conformes à la norme PCI DSS. De plus, AWS CloudHSM il est conforme aux normes PCI PIN et PCI-3DS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Validation de conformité pour AWS CloudHSM](#).

Chiffrer et déchiffrer des données

AWS CloudHSM Utilisez-le pour gérer les clés privées qui protègent les données hautement confidentielles, le chiffrement en transit et le chiffrement au repos. En outre, AWS CloudHSM offre une intégration conforme aux normes avec plusieurs systèmes cryptographiques. SDKs

Signer et vérifier des documents à l'aide de clés privées et publiques

En cryptographie, l'utilisation d'une clé privée pour signer un document permet aux destinataires d'utiliser une clé publique pour vérifier que vous (et non quelqu'un d'autre) avez bien envoyé le document. AWS CloudHSM À utiliser pour créer des paires de clés publiques et privées asymétriques spécialement conçues à cet effet.

Authentifiez les messages à l'aide de HMACs et CMACs

En cryptographie, les codes d'authentification des messages chiffrés (CMACs) et les codes d'authentification des messages basés sur le hachage (HMACs) sont utilisés pour authentifier et garantir l'intégrité des messages envoyés sur des réseaux non sécurisés. Avec AWS CloudHSM, vous pouvez créer et gérer en toute sécurité des clés symétriques prenant en charge HMACs et CMACs.

Tirez parti des avantages de AWS CloudHSM et AWS Key Management Service

Les clients peuvent combiner AWS CloudHSM et [AWS KMS](#) stocker des informations clés dans un environnement à locataire unique tout en bénéficiant des principaux avantages de gestion, de mise à l'échelle et d'intégration dans le cloud. AWS KMS Pour plus de détails sur la procédure à suivre, consultez les [AWS CloudHSM magasins de clés](#) dans le AWS Key Management Service Guide du développeur.

SSL/TLS Traitement du déchargement pour les serveurs Web

Pour envoyer des données en toute sécurité sur Internet, les serveurs Web utilisent des paires de clés publiques-privées et un certificat de clé SSL/TLS publique pour établir des sessions HTTPS. Ce processus implique beaucoup de calculs pour les serveurs Web, mais vous pouvez réduire la charge de calcul tout en renforçant la sécurité en déchargeant une partie de cette charge vers votre cluster. AWS CloudHSM Pour plus d'informations sur la configuration du SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM, consultez [Déchargement SSL/TLS](#).

Activer le chiffrement transparent des données (TDE)

Le chiffrement TDE (Transparent Data Encryption) est utilisé pour chiffrer les fichiers de base de données. Avec le TDE, le logiciel de base de données chiffre les données avant de les stocker sur le disque. Vous pouvez améliorer la sécurité en stockant la clé de chiffrement principale TDE HSMs dans votre AWS CloudHSM. Pour plus d'informations sur la configuration d'Oracle TDE avec AWS CloudHSM, consultez [Chiffrement des bases de données Oracle](#).

Protéger les clés privées d'une autorité de certification émettrice (CA)

Une autorité de certification (CA) est une entité de confiance qui émet des certificats numériques qui lient une clé publique à une identité (une personne ou une organisation). Pour exploiter une autorité de certification, vous devez garantir la confiance en protégeant les clés privées qui signent les certificats délivrés par votre autorité de certification. Vous pouvez stocker ces clés privées dans votre AWS CloudHSM cluster, puis les utiliser HSMs pour effectuer des opérations de signature cryptographique.

Générer des nombres aléatoires

La génération de nombres aléatoires pour créer des clés de chiffrement est essentielle à la sécurité en ligne. AWS CloudHSM peuvent être utilisés pour générer en toute sécurité des nombres aléatoires HSMs que vous contrôlez et qui ne sont visibles que par vous.

Comment AWS CloudHSM fonctionne

Cette rubrique fournit une vue d'ensemble des concepts de base et de l'architecture que vous utilisez pour chiffrer des données en toute sécurité et effectuer des opérations cryptographiques dans ce cadre. HSMs AWS CloudHSM fonctionne dans votre propre Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Avant de pouvoir l'utiliser AWS CloudHSM, vous devez d'abord créer un cluster, l' HSMs ajouter, créer des utilisateurs et des clés, puis utiliser le client SDKs pour l'intégrer HSMs à votre application. Une fois cela fait, vous utilisez les journaux du SDK client AWS CloudTrail, les journaux d'audit et Amazon CloudWatch pour effectuer le [suivi AWS CloudHSM](#).

Découvrez AWS CloudHSM les concepts de base et la façon dont ils fonctionnent ensemble pour protéger vos données.

Rubriques

- [AWS CloudHSM clusters](#)
- [Utilisateurs dans AWS CloudHSM](#)
- [Entrez les clés AWS CloudHSM](#)
- [Client SDKs pour AWS CloudHSM](#)
- [AWS CloudHSM sauvegardes en cluster](#)
- [Régions prises en charge pour AWS CloudHSM](#)

AWS CloudHSM clusters

Il peut être difficile de faire en sorte que les individus HSMs travaillent ensemble de manière synchronisée, redondante et hautement disponible, mais vous pouvez faire le AWS CloudHSM gros du travail en fournissant des modules de sécurité matériels () HSMs en clusters. Un cluster est un ensemble d'individus HSMs qui AWS CloudHSM restent synchronisés. Lorsque vous effectuez une tâche ou une opération sur un HSM d'un cluster, les autres HSMs de ce cluster sont automatiquement mis à jour.

AWS CloudHSM propose des clusters en deux modes : FIPS et non-FIPS. En mode FIPS, seuls les clés et algorithmes validés par le Federal Information Processing Standard (FIPS) peuvent être utilisés. Le mode non-FIPS propose toutes les clés et tous les algorithmes pris en charge AWS CloudHSM, indépendamment de l'approbation FIPS. AWS CloudHSM propose également deux types de HSMs : hsm1.medium et hsm2m.medium. Pour plus de détails sur les différences entre chaque type de HSM et chaque mode de cluster, consultez [AWS CloudHSM modes de cluster](#). Le type HSM hsm1.medium touche à sa fin de support, de sorte que de nouveaux clusters ne peuvent pas être créés avec ce type. Pour plus d'informations, consultez la section [Notifications d'obsolescence](#) pour plus de détails.

Pour atteindre vos objectifs de disponibilité, de durabilité et d'évolutivité, vous définissez le nombre de membres de votre cluster HSMs dans plusieurs zones de disponibilité. Vous pouvez créer un

cluster composé de 1 à 28 HSMs (la [limite par défaut](#) est de 6 HSMs par AWS compte et par [AWS région](#)). Vous pouvez les placer HSMs dans différentes [zones de disponibilité](#) d'une AWS région. L'ajout d' HSMs éléments supplémentaires à un cluster améliore les performances. La répartition des clusters entre les zones de disponibilité fournit redondance et haute disponibilité.

Pour de plus amples informations sur les clusters, consultez [Clusters dans AWS CloudHSM](#).

Pour créer un cluster, consultez [Prise en main](#).

Utilisateurs dans AWS CloudHSM

Contrairement à la plupart des AWS services et ressources, vous n'utilisez pas d'utilisateurs Gestion des identités et des accès AWS (IAM) ni de politiques IAM pour accéder aux ressources de votre AWS CloudHSM cluster. Au lieu de cela, vous utilisez les utilisateurs HSM directement HSMs dans votre AWS CloudHSM cluster.

Les utilisateurs HSM sont distincts des utilisateurs IAM. Les utilisateurs IAM qui disposent des informations d'identification correctes peuvent créer HSMs en interagissant avec les ressources via l'API AWS. Comme le chiffrement E2E n'est pas visible pour AWS, vous devez utiliser les informations d'identification utilisateur du HSM pour authentifier les opérations sur le HSM, car les informations d'identification sont effectuées directement sur le HSM. Le HSM authentifie chaque utilisateur HSM au moyen d'informations d'identification que vous définissez et gérez. Chaque utilisateur HSM est d'un type qui détermine les opérations que celui-ci est autorisé à effectuer sur le HSM. Chaque HSM authentifie chaque utilisateur HSM au moyen d'informations d'identification que vous définissez à l'aide de la [CLI CloudHSM](#).

Si vous utilisez la [série de versions de SDK précédentes](#), vous utiliserez l'Utilitaire de gestion CloudHSM??? (CMU).

Entrez les clés AWS CloudHSM

AWS CloudHSM vous permet de générer, de stocker et de gérer en toute sécurité vos clés de chiffrement dans un seul tenant HSMs qui se trouvent dans votre AWS CloudHSM cluster. Les clés peuvent être symétriques ou asymétriques, peuvent être des clés de session (clés éphémères) pour des sessions uniques, des clés de jeton (clés persistantes) pour une utilisation à long terme, et peuvent être exportées et importées dans. AWS CloudHSM Les clés peuvent également être utilisées pour effectuer des tâches et fonctions cryptographiques courantes :

- Effectuez la signature des données cryptographiques et la vérification des signatures à l'aide d'algorithmes de chiffrement symétriques et asymétriques.

- Utilisez les fonctions de hachage pour calculer les résumés des messages et les codes d'authentification des messages basés sur le hachage (). HMACs
- Enveloppez et protégez les autres clés.
- Accédez à des données aléatoires sécurisées par cryptographie.

Le nombre maximum de clés HSMs qu'un cluster peut avoir dépend du type de clés présentes dans le cluster. Par exemple, hsm2m.medium stocke plus de clés que hsm1, medium. Pour une comparaison, voir [AWS CloudHSM quotas](#).

En outre, AWS CloudHSM suit quelques principes fondamentaux pour l'utilisation et la gestion des clés :

De nombreux Types de clé et algorithmes parmi lesquels choisir

Pour vous permettre de personnaliser vos propres solutions, AWS CloudHSM propose de nombreux types de clés et d'algorithmes parmi lesquels choisir, les algorithmes prennent en charge une gamme de tailles de clés différentes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages d'attributs et de mécanismes de chaque [Opérations de téléchargement avec le client AWS CloudHSM SDKs](#).

Comment gérer les clés

AWS CloudHSM les touches sont gérées via SDKs des outils de ligne de commande. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces outils pour gérer les clés, reportez-vous aux sections [Entrez les clés AWS CloudHSM](#) et [Les meilleures pratiques pour AWS CloudHSM](#).

À qui appartiennent les clés

Dans AWS CloudHSM, l'utilisateur cryptographique (CU) qui crée la clé en est propriétaire. Le propriétaire peut utiliser les key unshare commandes key share et pour partager ou annuler le partage de la clé avec d'autres CUs personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Partage et annulation du partage de clés à l'aide de la CLI CloudHSM](#).

L'accès et l'utilisation peuvent être contrôlés grâce au chiffrement basé sur les attributs

AWS CloudHSM vous permet d'utiliser le chiffrement basé sur les attributs, une forme de chiffrement qui vous permet d'utiliser des attributs clés pour contrôler qui peut déchiffrer les données en fonction des politiques.

Client SDKs pour AWS CloudHSM

Lors de l'utilisation AWS CloudHSM, vous effectuez des opérations cryptographiques avec les [kits de développement logiciel AWS CloudHSM client \(SDKs\)](#). AWS CloudHSM Le client SDKs inclut :

- Public Key Cryptography Standards #11 (PKCS) #11
- Fournisseur JCE
- OpenSSL Dynamic Engine
- Fournisseur de stockage de clés (KSP) pour Microsoft Windows


Vous pouvez utiliser l'un ou l'ensemble de ces SDK dans votre AWS CloudHSM cluster. Écrivez le code de votre application pour les utiliser SDKs pour effectuer des opérations cryptographiques dans votre HSMs. Pour savoir quelles plateformes et quels types de HSM prennent en charge chaque SDK, voir [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 5](#)

Les outils utilitaires et de ligne de commande sont nécessaires non seulement pour utiliser SDKs mais également pour configurer les informations d'identification, les politiques et les paramètres de votre application. Pour plus d'informations, consultez [AWS CloudHSM outils de ligne de commande](#).

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation du SDK client ou sur la sécurité de la connexion client, consultez [Client SDKs](#) et [End-to-end chiffrement](#).

AWS CloudHSM sauvegardes en cluster

AWS CloudHSM effectue des sauvegardes périodiques des utilisateurs, des clés et des politiques du cluster. Les sauvegardes sont sécurisées, durables et mises à jour selon un calendrier prévisible. L'illustration suivante montre la relation entre vos sauvegardes et le cluster.



Pour plus d'informations sur le fonctionnement des sauvegardes, veuillez consulter [Sauvegardes de cluster](#).

Sécurité

Lorsqu'il AWS CloudHSM effectue une sauvegarde à partir du HSM, celui-ci chiffre toutes ses données avant de les envoyer à. AWS CloudHSM Les données ne quittent jamais le HSM dans le formulaire en texte brut. De plus, les sauvegardes ne peuvent pas être déchiffrées AWS car il AWS n'a pas accès à la clé utilisée pour déchiffrer les sauvegardes. Pour de plus amples informations, consultez [Sécurité des sauvegardes de clusters](#).

Durabilité

AWS CloudHSM stocke les sauvegardes dans un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) contrôlé par le service dans la même région que votre cluster. Les sauvegardes ont un niveau de durabilité de 99,999999999 %, identique à celui de n'importe quel objet stocké dans Amazon S3.

Régions prises en charge pour AWS CloudHSM

Pour plus d'informations sur les régions prises en charge pour AWS CloudHSM, voir [AWS CloudHSM Régions et points de terminaison](#) dans le Références générales AWS ou le [tableau des régions](#).

AWS CloudHSM peut ne pas être disponible dans toutes les zones de disponibilité d'une région donnée. Toutefois, cela ne devrait pas affecter les performances, car les charges AWS CloudHSM sont automatiquement équilibrées sur HSMs l'ensemble du cluster.

Comme la plupart AWS des ressources, les clusters HSMs sont des ressources régionales. Vous ne pouvez pas réutiliser ou étendre un cluster d'une région à une autre. Vous devez effectuer toutes les étapes requises répertoriées dans [Commencer avec AWS CloudHSM](#) pour créer un cluster dans une nouvelle région.

À des fins de reprise après sinistre, vous AWS CloudHSM permet de copier des sauvegardes de votre AWS CloudHSM cluster d'une région à l'autre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS CloudHSM sauvegardes en cluster](#).

Tarification pour AWS CloudHSM

Avec AWS CloudHSM, vous payez à l'heure sans engagement à long terme ni paiement initial. Pour plus d'informations, consultez la section [AWS CloudHSM Tarification](#) sur le AWS site Web.

Commencer avec AWS CloudHSM

Les rubriques suivantes vous aident à créer, initialiser et activer un cluster dans AWS CloudHSM. Une fois que vous aurez suivi ces instructions, vous serez prêt à gérer des utilisateurs et des clusters, et à effectuer des opérations de chiffrement à l'aide des bibliothèques de logiciels incluses. Pour une expérience optimale, suivez les sujets dans l'ordre indiqué.

Table des matières

- [Créez des groupes administratifs IAM pour AWS CloudHSM](#)
- [Créez un cloud privé virtuel \(VPC\) pour AWS CloudHSM](#)
- [Créez un cluster dans AWS CloudHSM](#)
- [Passez en revue le groupe de sécurité de votre cluster dans AWS CloudHSM](#)
- [Lancez une instance client Amazon EC2 pour interagir avec AWS CloudHSM](#)
- [Configurer les groupes de sécurité des instances Amazon EC2 du client pour AWS CloudHSM](#)
- [Créez un HSM dans AWS CloudHSM](#)
- [Vérifiez l'identité et l'authenticité du HSM de votre cluster dans AWS CloudHSM \(facultatif\)](#)
- [Initialisez le cluster dans AWS CloudHSM](#)
- [Installation et configuration de l'interface de ligne de commande CloudHSM CLI](#)
- [Activez le cluster dans AWS CloudHSM](#)
- [Configurer le protocole TLS mutuel entre le client et AWS CloudHSM \(recommandé\)](#)
- [Création et utilisation de clés dans AWS CloudHSM](#)

Créez des groupes administratifs IAM pour AWS CloudHSM

La première étape pour commencer AWS CloudHSM consiste à configurer les autorisations IAM.

Il est [recommandé](#) de ne pas utiliser votre Utilisateur racine d'un compte AWS pour interagir avec AWS, y compris AWS CloudHSM. Utilisez plutôt Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour créer un utilisateur IAM, un rôle IAM ou un utilisateur fédéré. Suivez les étapes décrites dans la section [Création d'un utilisateur IAM et d'un groupe d'administrateurs IAM](#) pour créer un groupe d'administrateurs et y associer la AdministratorAccesspolitique. Ensuite, créez un nouveau groupe d'administrateurs, puis ajoutez l'utilisateur au groupe. Si nécessaire, ajoutez des utilisateurs supplémentaires au groupe. Chaque utilisateur que vous ajoutez hérite de la AdministratorAccesspolitique du groupe.

Une autre bonne pratique consiste à créer un groupe d' AWS CloudHSM administrateurs disposant uniquement des autorisations nécessaires pour s'exécuter AWS CloudHSM. Si nécessaire, ajoutez des utilisateurs individuels à ce groupe. Chaque utilisateur hérite des autorisations attachées au groupe plutôt que de l'accès complet à AWS . La [Politiques gérées par le client pour AWS CloudHSM](#) section qui suit contient la politique que vous devez associer à votre groupe AWS CloudHSM d'administrateurs.

AWS CloudHSM définit un [rôle lié à un service](#) pour votre AWS compte. Le rôle lié au service définit actuellement les autorisations qui permettent à votre compte de consigner AWS CloudHSM les événements. Le rôle peut être créé automatiquement par vous AWS CloudHSM ou manuellement. Vous ne pouvez pas modifier le rôle, mais vous pouvez le supprimer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour AWS CloudHSM](#).

Création d'un utilisateur IAM et d'un groupe d'administrateurs IAM

Commencez par créer un utilisateur IAM ainsi qu'un groupe d'administrateurs pour cet utilisateur.

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique ou un SMS et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et gérer votre compte en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez Utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, voir [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Pour des exemples de politiques AWS CloudHSM que vous pouvez associer à votre groupe d'utilisateurs IAM, voir [Gestion des identités et des accès pour AWS CloudHSM](#).

Créez un cloud privé virtuel (VPC) pour AWS CloudHSM

Vous avez besoin d'un cloud privé virtuel (VPC) pour votre cluster. AWS CloudHSM Si vous n'en avez pas déjà un, suivez les étapes décrites dans cette rubrique pour créer un VPC.

Note

Le respect de ces étapes entraînera la création de sous-réseaux publics et privés.

Pour créer un VPC

1. Ouvrez la console Amazon VPC à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Dans la barre de navigation, utilisez le sélecteur de région pour choisir l'une des [AWS régions AWS CloudHSM actuellement prises en charge](#).
3. Sélectionnez le bouton Créer un VPC.
4. Sous Ressources à créer, choisissez VPC et plus encore.
5. Pour Génération automatique de balise de nom, saisissez un nom identifiable tel que **C**loudHSM.
6. Pour le bloc IPv6 CIDR, sélectionnez le bloc IPv6 CIDR fourni par Amazon afin d'utiliser la IPv6 connectivité pour vos HSMs et demandez d' AWS allouer un bloc IPv6 CIDR à votre cluster. Ce

paramètre prend en charge le type de réseau à double pile. Conservez le paramètre par défaut si vous n'avez pas besoin de IPv6 connectivité.

7. Conservez les valeurs par défaut de toutes les autres options.
8. Sélectionnez Create VPC (Créer un VPC).
9. Une fois le VPC créé, sélectionnez Afficher le VPC pour afficher le VPC que vous venez de créer.

Créez un cluster dans AWS CloudHSM

Un cluster est un ensemble de modules de sécurité matériels individuels (HSMs). AWS CloudHSM synchronise les HSMs éléments de chaque cluster afin qu'ils fonctionnent comme une unité logique. AWS CloudHSM propose deux types de HSMs : hsm1.medium et hsm2m.medium. Lorsque vous créez un cluster, vous choisissez lequel des deux fera partie de votre cluster. Pour plus de détails sur les différences entre chaque type de HSM et chaque mode de cluster, consultez [AWS CloudHSM modes de cluster](#).

Lorsque vous créez un cluster, il AWS CloudHSM crée un groupe de sécurité pour le cluster en votre nom. Ce groupe de sécurité contrôle l'accès réseau au HSMs sein du cluster. Il autorise les connexions entrantes uniquement à partir d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) appartenant au groupe de sécurité. Par défaut, le groupe de sécurité ne contient aucune instance. Par la suite, vous [lancez une instance client](#) et [configurez le groupe de sécurité du cluster](#) pour autoriser les communications et les connexions avec le HSM.

Considérations

- Voici quelques points à prendre en compte lors de la création d'un cluster dans AWS CloudHSM :
 - Lorsque vous créez un cluster, il AWS CloudHSM crée un [rôle lié à un service nommé AWSService RoleForCloud HSM](#). Si vous AWS CloudHSM ne pouvez pas créer le rôle ou s'il n'existe pas déjà, vous ne pourrez peut-être pas créer de cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Résolution des échecs AWS CloudHSM de création de clusters](#). Pour plus d'informations sur les rôles liés à un service, consultez [Rôles liés à un service pour AWS CloudHSM](#).
 - Si vous utilisez le point de [terminaison AWS CloudHSM à double pile](#) (c'est-à-dire cloudhsmv2). `<region>.api.aws`), assurez-vous que vos politiques IAM sont mises à jour pour être gérées. IPv6 Pour plus d'informations, consultez la [IPv6 section Mettre à niveau les politiques IAM vers sous Sécurité](#).

Vous pouvez créer un cluster à partir de la [console AWS CloudHSM](#), de l'[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) ou de l'API AWS CloudHSM .

Pour plus de détails sur les arguments du cluster APIs, voir [create-cluster](#) la référence des AWS CLI commandes.

Console

Pour créer un cluster (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Dans la barre de navigation, utilisez le sélecteur de région pour choisir une des [régions AWS où AWS CloudHSM est actuellement pris en charge](#).
3. Choisissez Créer un cluster.
4. Dans la section Configuration de cluster, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Pour VPC, sélectionnez le VPC que vous avez créé dans [Créez un cloud privé virtuel \(VPC\) pour AWS CloudHSM](#).
 - b. Pour Zone(s) de disponibilité, en regard de chaque zone de disponibilité, choisissez le sous-réseau privé que vous avez créé.

Note

Même s'il n' AWS CloudHSM est pas pris en charge dans une zone de disponibilité donnée, les performances ne devraient pas être affectées, car les charges AWS CloudHSM sont automatiquement équilibrées sur HSMs l'ensemble du cluster. Voir [AWS CloudHSM Régions et points de terminaison](#) dans le Références générales AWS pour voir la prise en charge des zones de disponibilité pour AWS CloudHSM.

- c. Pour le type HSM, sélectionnez le type HSM qui peut être créé dans votre cluster ainsi que le mode souhaité du cluster. Pour savoir quels types de HSM sont pris en charge dans chaque région, consultez le [calculateur de AWS CloudHSM prix](#).

 Important

Une fois le cluster créé, le mode cluster ne peut pas être modifié. Pour plus d'informations sur le type et le mode adaptés à votre cas d'utilisation, consultez [AWS CloudHSM modes de cluster](#).

- d. Pour Type de réseau, choisissez les protocoles d'adresse IP pour accéder à votre HSMs. IPv4 limite la communication entre votre application et HSMs IPv4 uniquement. Il s'agit de l'option par défaut. La technologie Dual-Stack permet à la fois IPv4 de IPv6 communiquer. Pour utiliser la double pile, ajoutez les deux IPv4 et IPv6 CIDRs à vos configurations de VPC et de sous-réseau. Le type de réseau est difficile à modifier après la configuration initiale. Pour le modifier, créez une sauvegarde de votre cluster existant et restaurez un nouveau cluster avec le type de réseau souhaité. Pour plus d'informations, voir [Création de AWS CloudHSM clusters à partir de sauvegardes](#)
- e. Pour Source du cluster, indiquez si vous souhaitez créer un nouveau cluster ou en restaurer un à partir d'une sauvegarde existante.
 - Les sauvegardes de clusters en mode non-FIPS ne peuvent être utilisées que pour restaurer des clusters en mode non-FIPS.
 - Les sauvegardes de clusters en mode FIPS ne peuvent être utilisées que pour restaurer des clusters en mode FIPS.
5. Choisissez Suivant.
6. Spécifiez la durée pendant laquelle le service doit conserver les sauvegardes.
 - Acceptez la période de conservation par défaut de 90 jours ou saisissez une nouvelle valeur comprise entre 7 et 379 jours. Le service supprimera automatiquement les sauvegardes de ce cluster plus anciennes que la valeur que vous spécifiez ici. Cette valeur peut être modifiée par la suite. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration de la conservation des sauvegardes](#).
7. Choisissez Suivant.
8. (Facultatif) Saisissez une clé de balise et une valeur de balise facultative. Pour ajouter plusieurs balises au cluster, sélectionnez Ajouter une balise.
9. Choisissez Examiner.
10. Vérifiez la configuration de votre cluster, puis choisissez Create cluster (Créer un cluster).

Si vos tentatives de création d'un cluster échouent, cela peut être dû à des problèmes liés aux rôles AWS CloudHSM liés aux services. Pour obtenir de l'aide sur la résolution du problème, consultez [Résolution des échecs AWS CloudHSM de création de clusters](#).

AWS CLI

Pour créer un cluster ([AWS CLI](#))

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [create-cluster](#). Spécifiez le type d'instance HSM, la période de conservation des sauvegardes et le sous-réseau IDs des sous-réseaux que vous prévoyez de créer. HSMs Utilisez le sous-réseau IDs des sous-réseaux privés que vous avez créés. Spécifiez un seul sous-réseau par zone de disponibilité.

```
$ aws cloudhsmv2 create-cluster --hsm-type hsm2m.medium \
                                --backup-retention-policy Type=DAYS,Value=<number of days> \
                                --subnet-ids <subnet ID> \
                                --mode <FIPS> \
                                --network-type <IPV4>

{
  "Cluster": {
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
      "Type": "DAYS",
      "Value": 90
    },
    "VpcId": "vpc-50ae0636",
    "SubnetMapping": {
      "us-west-2b": "subnet-49a1bc00",
      "us-west-2c": "subnet-6f950334",
      "us-west-2a": "subnet-fd54af9b"
    },
    "SecurityGroup": "sg-6cb2c216",
    "HsmType": "hsm2m.medium",
    "NetworkType": "IPV4",
    "Certificates": {},
    "State": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "Hsms": [],
    "ClusterId": "cluster-igklspoyj5v",
    "ClusterMode": "FIPS",
    "CreateTimestamp": 1502423370.069
  }
}
```

}

 Note

ClusterMode est un paramètre obligatoire pour tous les types de hsm à l'exception de hsm1.medium. --mode:

```
$ aws cloudhsmv2 create-cluster --hsm-type hsm2m.medium \
    --backup-retention-policy Type=DAYS,Value=<number of days> \
    --subnet-ids <subnet ID> \
    --mode NON_FIPS
```

Si vos tentatives de création d'un cluster échouent, cela peut être dû à des problèmes liés aux rôles AWS CloudHSM liés aux services. Pour obtenir de l'aide sur la résolution du problème, consultez [Résolution des échecs AWS CloudHSM de création de clusters](#).

AWS CloudHSM API

Pour créer un cluster (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [CreateCluster](#). Spécifiez le type d'instance HSM, la politique de conservation des sauvegardes et le sous-réseau IDs des sous-réseaux que vous souhaitez créer. HSMs Utilisez le sous-réseau IDs des sous-réseaux privés que vous avez créés. Spécifiez un seul sous-réseau par zone de disponibilité.

Si vos tentatives de création d'un cluster échouent, cela peut être dû à des problèmes liés aux rôles AWS CloudHSM liés aux services. Pour obtenir de l'aide sur la résolution du problème, consultez [Résolution des échecs AWS CloudHSM de création de clusters](#).

Passez en revue le groupe de sécurité de votre cluster dans AWS CloudHSM

Lorsque vous créez un cluster ou que vous ajoutez un HSM à un cluster, AWS CloudHSM crée un groupe de sécurité portant le nom `cloudhsm-cluster-<clusterID>-sg` s'il n'en existe pas déjà un. Ce groupe de sécurité contient une règle TCP préconfigurée qui autorise les communications

entrantes et sortantes au sein du groupe de sécurité du cluster sur les ports 2223-2225. Ce SG permet à vos instances EC2 d'utiliser votre VPC pour HSMs communiquer avec votre cluster.

 Warning

- Ne supprimez pas et ne modifiez pas la règle TCP préconfigurée qui est renseignée dans le groupe de sécurité du cluster. Cette règle permet d'éviter les problèmes de connectivité et les accès non autorisés à votre HSMs.
- Le groupe de sécurité du cluster empêche tout accès non autorisé à votre HSMs. Toute personne ayant accès aux instances du groupe de sécurité peut accéder à votre HSMs. La plupart des opérations nécessitent qu'un utilisateur se connecte au HSM. Cependant, il est possible de mettre à zéro HSMs sans authentification, ce qui détruit le matériel clé, les certificats et les autres données. Si cela se produit, les données créées ou modifiées après la dernière sauvegarde sont perdues et irrécupérables. Pour empêcher tout accès non autorisé, assurez-vous que seuls les administrateurs de confiance peuvent modifier ou accéder aux instances dans le groupe de sécurité par défaut.
- Les clusters hsm2m.medium introduisent la fonctionnalité mTLS pour empêcher les utilisateurs non autorisés de se connecter au cluster. Les utilisateurs non autorisés auront besoin d'informations d'identification MTLS valides pour se connecter correctement au cluster avant de tenter la mise à zéro.

À l'étape suivante, vous pouvez [lancer une instance Amazon EC2 et la connecter à votre instance HSMs en y associant le groupe de sécurité du cluster](#).

Lancez une instance client Amazon EC2 pour interagir avec AWS CloudHSM

Pour interagir avec votre AWS CloudHSM cluster et vos instances HSM et les gérer, vous devez être en mesure de communiquer avec les interfaces réseau élastiques de vos HSM. La manière la plus simple de le faire est d'utiliser une instance EC2 dans le même VPC que votre cluster. Vous pouvez également utiliser les ressources AWS suivantes pour vous connecter à votre cluster :

- [Appairage de VPC Amazon](#)
- [Direct Connect](#)
- [Connexions VPN](#)

 Note

Ce guide fournit un exemple simplifié de connexion d'une instance EC2 à votre AWS CloudHSM cluster. Pour connaître les meilleures pratiques en matière de configurations réseau sécurisées, reportez-vous à [Accès sécurisé à votre cluster](#).

La AWS CloudHSM documentation suppose généralement que vous utilisez une instance EC2 dans le même VPC et la même zone de disponibilité (AZ) dans lesquels vous créez votre cluster.

Pour créer une instance EC2

1. Ouvrez le tableau de bord EC2 à <https://console.aws.amazon.com/ec2/> l'adresse.
2. Sélectionnez Démarrer l'instance. Dans le menu déroulant, choisissez Démarrer l'instance.
3. Dans le champ Nom, entrez un nom pour votre instance EC2.
4. Dans la section Images d'application et de système d'exploitation (AMI), choisissez une Amazon Machine Image (AMI) qui correspond à une plate-forme prise en charge par CloudHSM. Pour de plus amples informations, consultez [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 5](#).
5. Dans la section Type d'instance, sélectionnez un type d'instance.
6. Dans la section Paire de clés, utilisez une paire de clés existante ou sélectionnez Créer une nouvelle paire de clés et effectuez les étapes suivantes :
 - a. Pour Nom de paire de clés, saisissez un nom pour la nouvelle paire de clés.
 - b. Pour Type de paire de clés, choisissez un type de paire de clés.
 - c. Pour Format de fichier de clé privée, sélectionnez le format de fichier de clé privée.
 - d. Sélectionnez Créer une paire de clés.
 - e. Téléchargez le fichier de clé privée et enregistrez-le.

 Important

C'est votre seule occasion d'enregistrer le fichier de clé privée. Téléchargez et stockez le fichier en lieu sûr. Vous fournissez le nom de votre paire de clés quand vous lancez une instance. De plus, vous devez fournir la clé privée correspondante chaque fois que vous

vous connectez à l'instance, puis choisir la paire de clés que vous avez créé lors de la configuration.

7. Pour Paramètres réseau, sélectionnez Modifier.
8. Pour VPC, choisissez le VPC créé précédemment pour votre cluster.
9. Pour Sous-réseau, choisissez le sous-réseau public que vous avez créé pour le VPC.
10. Pour Auto-assign Public IP (Attribuer automatiquement l'adresse IP publique), choisissez Enable (Activer).
11. Pour attribuer automatiquement une IPv6 adresse IP, choisissez Activer pour utiliser la connectivité IPv6 avec vos clusters et le NetworkType Dual-Stack. Si vous activez cette option, mettez à jour les règles du groupe de sécurité, les tables de routage VPC et de sous-réseau de votre instance Amazon EC2, ainsi que le réseau ACLs pour autoriser le trafic IPv6 sortant de l'instance vers le. HSMs
12. Choisissez Select an existing security group.
13. Dans Groupes de sécurité communs, sélectionnez le groupe de sécurité par défaut dans le menu déroulant.
14. Dans Configurer le stockage, utilisez les menus déroulants pour choisir une configuration de stockage.
15. Dans la fenêtre Résumé, sélectionnez Démarrer l'instance.

 Note

Cette étape lancera le processus de création de votre instance EC2.

Pour plus d'informations sur la création d'un client Linux Amazon EC2, consultez [Mise en route sur les instances Linux Amazon EC2](#). Pour plus d'informations sur la connexion au client en cours d'exécution, consultez les rubriques suivantes :

- [Connexion à votre instance Linux à l'aide de SSH](#)
- [Connexion à votre instance Linux à partir de Windows à l'aide de PuTTY](#)

Le guide de l'utilisateur Amazon EC2 contient des instructions détaillées pour la configuration et l'utilisation de vos instances Amazon EC2. La liste suivante fournit une vue d'ensemble de la documentation disponible pour les clients sous Linux et Windows Amazon EC2 :

- Pour créer un client Amazon EC2 sous Linux, consultez [Mise en route avec les instances Amazon EC2 sous Linux](#).

Pour plus d'informations sur la connexion au client en cours d'exécution, consultez les rubriques suivantes :

- [Connexion à votre instance Linux à l'aide de SSH](#)
- [Connexion à votre instance Linux à partir de Windows à l'aide de PuTTY](#)
- Pour créer un client Amazon EC2 sous Windows, consultez [Mise en route avec les instances Amazon EC2 sous Windows](#). Pour plus d'informations sur la connexion à votre client Windows, consultez [Connexion à votre instance Windows](#).

Note

Votre instance EC2 peut exécuter toutes les AWS CLI commandes contenues dans ce guide. Si l'AWS CLI n'est pas installée, vous pouvez la télécharger à l'adresse [AWS Command Line Interface](#). Si vous utilisez Windows, vous pouvez télécharger et exécuter un programme d'installation Windows 64 bits ou 32 bits. Si vous utilisez Linux ou macOS, vous pouvez installer l'interface de ligne de commande avec pip.

Configurer les groupes de sécurité des instances Amazon EC2 du client pour AWS CloudHSM

Lorsque vous avez lancé une instance Amazon EC2 pour votre cluster dans AWS CloudHSM, vous l'avez associée à un groupe de sécurité Amazon VPC par défaut. Cette rubrique explique comment associer le groupe de sécurité du cluster avec l'instance EC2. Cette association permet au AWS CloudHSM client exécuté sur votre instance EC2 de communiquer avec vos HSM. Pour connecter votre instance EC2 à votre AWS CloudHSM cluster, vous devez configurer correctement le groupe de sécurité par défaut du VPC et associer le groupe de sécurité du cluster à l'instance.

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer les modifications de configuration.

Rubriques

- [Étape 1. Modifier le groupe de sécurité par défaut](#)
- [Étape 2. Connectez l'instance Amazon EC2 au cluster AWS CloudHSM](#)

Étape 1. Modifier le groupe de sécurité par défaut

Vous devez modifier le groupe de sécurité par défaut pour autoriser la connexion SSH ou RDP afin que vous puissiez télécharger et installer le logiciel client et interagir avec votre HSM.

Pour modifier le groupe de sécurité par défaut

1. Ouvrez le tableau de bord EC2 à <https://console.aws.amazon.com/ec2/> l'adresse.
2. Sélectionnez Instances (en cours d'exécution), puis cochez la case à côté de l'instance EC2 sur laquelle vous souhaitez installer le AWS CloudHSM client.
3. Dans l'onglet Sécurité, choisissez le groupe de sécurité intitulé Par défaut.
4. En haut de la page, choisissez Actions, puis Modifier les règles entrantes.
5. Sélectionnez Ajouter une règle.
6. Pour Type, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour une instance Amazon EC2 sous Windows Server, choisissez RDP. Le port 3389 est automatiquement renseigné.
 - Pour une instance Amazon EC2 sous Linux, choisissez SSH. La plage de ports 22 est automatiquement renseignée.
7. Quelle que soit l'option, définissez Source sur Mon IP pour pouvoir communiquer avec votre instance Amazon EC2.

Important

Ne spécifiez pas 0.0.0.0/0 comme plage CIDR pour éviter d'autoriser n'importe qui à accéder à votre instance.

8. Choisissez Enregistrer.

Étape 2. Connectez l'instance Amazon EC2 au cluster AWS CloudHSM

Vous devez associer le groupe de sécurité du cluster à l'instance EC2 afin que l'instance EC2 puisse communiquer avec HSMs votre cluster. Le groupe de sécurité du cluster contient une règle préconfigurée qui autorise la communication entrante sur les ports 2223-2225.

Pour connecter l'instance EC2 au cluster AWS CloudHSM

1. Ouvrez le tableau de bord EC2 à <https://console.aws.amazon.com/ec2/> l'adresse.

2. Sélectionnez Instances (en cours d'exécution), puis cochez la case correspondant à l'instance EC2 sur laquelle vous souhaitez installer le AWS CloudHSM client.
3. En haut de la page, choisissez Actions, Sécurité, puis Modifier les groupes de sécurité.
4. Sélectionnez le groupe de sécurité avec le nom de groupe qui correspond à l'ID de votre cluster, tel que `cloudhsm-cluster-<clusterID>-sg`.
5. Choisissez Appliquer les groupes de sécurité.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Note

Vous pouvez attribuer un maximum de cinq groupes de sécurité à une instance Amazon EC2. Si vous avez atteint la limite maximale, vous devez modifier le groupe de sécurité par défaut de l'instance Amazon EC2 et le groupe de sécurité du cluster :

Dans le groupe de sécurité par défaut, procédez comme suit :

- Ajoutez une règle entrante pour autoriser le trafic à l'aide du protocole TCP sur les ports 2223-2225 depuis le groupe de sécurité du cluster.

Dans le groupe de sécurité du cluster, procédez comme suit :

- Ajoutez une règle entrante pour autoriser le trafic à l'aide du protocole TCP sur les ports 2223-2225 depuis le groupe de sécurité par défaut.

Créez un HSM dans AWS CloudHSM

Après avoir créé un cluster dans AWS CloudHSM, vous pouvez créer un module de sécurité matériel (HSM). Toutefois, avant de pouvoir créer un HSM dans votre cluster, ce dernier ne doit pas être initialisé. Pour déterminer l'état du cluster, consultez la [page des clusters dans la AWS CloudHSM console](#), utilisez le AWS CLI pour exécuter la [describe-clusters](#) commande ou envoyez une [DescribeClusters](#) demande dans l' AWS CloudHSM API. Vous pouvez créer un HSM à partir de la [console AWS CloudHSM](#), de l'[AWS CLI](#) ou de l'API AWS CloudHSM .

 Important

Créez un seul HSM lorsque votre cluster est dans l'état non initialisé.

Console

Pour créer un HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Sélectionnez le bouton radio en regard de l'ID du cluster pour lequel vous souhaitez créer un HSM.
3. Sélectionnez Actions. Dans le menu déroulant, choisissez Initialiser.
4. Choisissez une zone de disponibilité (AZ) pour le HSM que vous créez.
5. Sélectionnez Créer.

Une fois que vous avez créé un cluster et le HSM, vous pouvez [vérifier l'identité du HSM](#) ou passer directement à [Initialiser le cluster](#).

AWS CLI

Pour créer un HSM ([AWS CLI](#))

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [create-hsm](#). Spécifiez l'ID du cluster que vous avez créé précédemment et une zone de disponibilité pour le HSM. Spécifiez la zone de disponibilité dans le format suivant : us-west-2a, us-west-2b, etc.

```
$ aws cloudhsmv2 create-hsm --cluster-id <cluster ID> --availability-  
zone <Availability Zone>  
  
{  
  "Hsm": {  
    "HsmId": "hsm-ted36yp5b2x",  
    "EniIp": "10.0.1.12",  
    "EniIpV6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",  
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",  
    "ClusterId": "cluster-igklspoyj5v",  
    "EniId": "eni-5d7ade72",  
    "SubnetId": "subnet-fd54af9b",  
    "State": "CREATE_IN_PROGRESS"
```

```
}  
}
```

Une fois que vous avez créé un cluster et le HSM, vous pouvez [vérifier l'identité du HSM](#) ou passer directement à [Initialiser le cluster](#).

AWS CloudHSM API

Pour créer un HSM (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [CreateHsm](#). Spécifiez l'ID du cluster que vous avez créé précédemment et une zone de disponibilité pour le HSM.

Une fois que vous avez créé un cluster et le HSM, vous pouvez [vérifier l'identité du HSM](#) ou passer directement à [Initialiser le cluster](#).

Vérifiez l'identité et l'authenticité du HSM de votre cluster dans AWS CloudHSM (facultatif)

Pour initialiser votre cluster AWS CloudHSM, vous signez une demande de signature de certificat (CSR) générée par le premier module de sécurité matériel (HSM) du cluster. Avant cela, il se peut que vous vouliez vérifier l'identité et l'authenticité du HSM.

Note

Cette procédure est facultative. Cependant, elle fonctionne uniquement jusqu'à ce qu'un cluster soit initialisé. Une fois le cluster initialisé, vous ne pouvez pas utiliser ce processus pour obtenir les certificats ou vérifier les HSMs.


Pour vérifier l'identité du premier HSM de votre cluster, effectuez les étapes suivantes :

1. [Obtenir les certificats et la demande CSR](#) Au cours de cette étape, vous obtenez trois certificats et une demande CSR auprès du HSM. Vous obtenez également deux certificats racine, l'un du fabricant du matériel HSM AWS CloudHSM et l'autre du fabricant.
2. [Vérifier les chaînes de certificats](#) : au cours de cette étape, vous créez deux chaînes de certificats, l'une vers le certificat AWS CloudHSM racine et l'autre vers le certificat racine du fabricant.

Ensuite, vous vérifiez le certificat HSM à l'aide de ces chaînes de certificats pour le déterminer AWS CloudHSM et le fabricant du matériel atteste de l'identité et de l'authenticité du HSM.

3. [Comparer les clés publiques](#) Au cours de cette étape, vous allez extraire et comparer les clés publiques incluses dans le certificat HSM et la demande CSR du cluster pour vérifier qu'elles sont identiques. Vous pourrez ainsi être certain que la demande CSR a été générée par un HSM authentique et de confiance.

Le schéma suivant montre la demande CSR, les certificats et les relations qui les unissent. La liste suivante définit chaque certificat.



AWS Certificat racine

C'est AWS CloudHSM le certificat racine.

Certificat racine du fabricant

Il s'agit du certificat racine du fabricant du matériel.

AWS Certificat de matériel

AWS CloudHSM a créé ce certificat lorsque le matériel HSM a été ajouté à la flotte. Ce certificat atteste que le matériel AWS CloudHSM est propriétaire.

Certificat du fabricant du matériel

Le fabricant du matériel HSM a créé ce certificat lorsqu'il a fabriqué le matériel HSM. Ce certificat atteste que le fabricant a créé le matériel.

Certificat HSM

Le certificat HSM est généré par le matériel validé FIPS lorsque vous créez le premier HSM du cluster. Ce certificat atteste que le matériel HSM a créé le HSM.

CSR de cluster

Le premier HSM crée le cluster CSR. Lorsque vous vous [connectez au cluster CSR](#), vous demandez le cluster. Ensuite, vous pouvez utiliser la CSR signée pour [initialiser le cluster](#).

Étape 1. Obtention des certificats auprès du HSM

Pour vérifier l'identité et l'authenticité de votre HSM, commencez par obtenir une demande de signature de certificat et cinq certificats. Vous obtenez trois des certificats du HSM, ce que vous pouvez faire avec la [AWS CloudHSM console](#), le [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) ou l'AWS CloudHSM API.

Console

Pour obtenir les certificats HSM et la demande de signature de certificat (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Sélectionnez le bouton radio en regard de l'ID du cluster avec le HSM que vous souhaitez vérifier.
3. Sélectionnez Actions. Dans le menu déroulant, choisissez Initialiser.
4. Si vous n'avez pas effectué l'[étape précédente](#) pour créer un HSM, choisissez une zone de disponibilité (AZ) pour le HSM que vous créez. Sélectionnez ensuite Créer.

5. Lorsque les certificats et la demande de signature de certificat sont prêts, des liens de téléchargement s'affichent.

Certificate signing request

To initialize the cluster, you must download a certificate signing request (CSR) and then [sign it](#) .

 **Cluster CSR**

Cluster verification certificate

Optionally, you may wish to download the HSM certificate below which generated this Cluster CSR and [verify its authenticity](#) .

 **HSM certificate**

6. Cliquez sur chaque lien pour télécharger et enregistrer la demande de signature de certificat et les certificats. Pour simplifier les étapes ultérieures, enregistrez tous les fichiers dans le même répertoire et utilisez les noms de fichier par défaut.

AWS CLI

Pour obtenir la demande de signature de certificat et les certificats ([AWS CLI](#))

- À l'invite de commande, exécutez la commande [describe-clusters](#) quatre fois, en extrayant la CSR et les différents certificats à chaque fois, et en les enregistrant dans des fichiers.

- a. Entrez la commande suivante pour extraire la CSR du cluster. *<cluster ID>* Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez créé précédemment.

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query
'Clusters[].Certificates.ClusterCsr' \
                                     > <cluster ID>_ClusterCsr.csr
```

- b. Entrez la commande suivante pour extraire le certificat HSM. *<cluster ID>* Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez créé précédemment.

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query
'Clusters[].Certificates.HsmCertificate' \
                                     > <cluster ID>_HsmCertificate.crt
```

- c. Émettez la commande suivante pour extraire le certificat AWS matériel. *<cluster ID>* Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez créé précédemment.

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query
'Clusters[].Certificates.AwsHardwareCertificate' \
                                     > <cluster ID>_AwsHardwareCertificate.crt
```

- d. Entrez la commande suivante pour extraire le certificat matériel du fabricant. *<cluster ID>* Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez créé précédemment.

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query
'Clusters[].Certificates.ManufacturerHardwareCertificate' \
                                     > <cluster ID>_ManufacturerHardwareCertificate.crt
```

AWS CloudHSM API

Pour obtenir les certificats CSR et HSM (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [DescribeClusters](#), puis extrayez ces éléments dans la réponse et enregistrez-les.

Étape 2. Obtention des certificats racine

Procédez comme suit pour obtenir les certificats racines pour AWS CloudHSM et le fabricant. Enregistrez les fichiers du certificat racine dans le répertoire contenant les fichiers de certificat CSR et HSM.

Pour obtenir les certificats racine AWS CloudHSM et ceux du fabricant

1. Téléchargez le certificat AWS CloudHSM racine : [AWS_CloudHSM_Root-G1.zip](#)
2. Téléchargez le certificat racine du fabricant adapté à votre type de HSM :
 - [Certificat racine du fabricant hsm1.medium : liquid_security_certificate.zip](#)
 - [Certificat racine du fabricant hsm2m.medium : liquid_security_certificate.zip](#)

Note

Pour télécharger chaque certificat depuis sa page d'accueil, utilisez les liens suivants :

- [Page de destination pour le certificat racine du fabricant de hsm1.medium](#)
- [Page de destination pour le certificat racine du fabricant de hsm2m.medium](#)

Vous devrez peut-être cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lien Télécharger le certificat, puis choisir Enregistrer le lien sous... pour enregistrer le fichier de certificat.

3. Après avoir téléchargé le fichier, extrayez (décompressez) son contenu.

Étape 3. Vérification des chaînes de certificat

Au cours de cette étape, vous créez deux chaînes de certificats, l'une vers le certificat AWS CloudHSM racine et l'autre vers le certificat racine du fabricant. Utilisez ensuite OpenSSL pour vérifier le certificat HSM par rapport à chaque chaîne de certificats.

Pour créer les chaînes de certificats, ouvrez un shell Linux. Vous avez besoin d'OpenSSL, qui est disponible dans la plupart des shells Linux, et vous avez besoin du [certificat racine](#) et des [fichiers de certificat HSM](#) que vous avez téléchargés. Cependant, vous n'en avez pas besoin AWS CLI pour cette étape, et le shell n'a pas besoin d'être associé à votre AWS compte.

Pour vérifier le certificat HSM avec le certificat AWS CloudHSM racine

1. Naviguez vers le répertoire où vous avez enregistré le [certificat racine](#) et les [fichiers de certificats HSM](#) que vous avez téléchargés. Les commandes suivantes supposent que tous les certificats sont dans le répertoire actuel et qu'ils utilisent les noms de fichier par défaut.

Utilisez la commande suivante pour créer une chaîne de certificats qui inclut le certificat AWS matériel et le certificat AWS CloudHSM racine, dans cet ordre. *<cluster ID>* Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez créé précédemment.

```
$ cat <cluster ID>_AwsHardwareCertificate.crt \  
    AWS_CloudHSM_Root-G1.crt \  
    > <cluster ID>_AWS_chain.crt
```

2. Utilisez la commande OpenSSL suivante pour vérifier le certificat HSM avec la chaîne de certificat AWS. *<cluster ID>* Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez créé précédemment.

```
$ openssl verify -CAfile <cluster ID>_AWS_chain.crt <cluster ID>_HsmCertificate.crt  
<cluster ID>_HsmCertificate.crt: OK
```

Pour vérifier le certificat HSM avec le certificat racine du fabricant

1. Utilisez la commande suivante pour créer une chaîne de certificat qui inclut le certificat du matériel du fabricant, puis le certificat racine du fabricant. *<cluster ID>* Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez créé précédemment.

```
$ cat <cluster ID>_ManufacturerHardwareCertificate.crt \  
    AWS_CloudHSM_Root-G1.crt \  
    > <cluster ID>_ManufacturerChain.crt
```

```
liquid_security_certificate.crt \  
> <cluster ID>_manufacturer_chain.crt
```

2. Utilisez la commande OpenSSL suivante pour vérifier le certificat HSM avec la chaîne de certificat du fabricant. <cluster ID> Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez créé précédemment.

```
$ openssl verify -CAfile <cluster ID>_manufacturer_chain.crt <cluster  
ID>_HsmCertificate.crt  
<cluster ID>_HsmCertificate.crt: OK
```

Étape 4 : Extraction et comparaison des clés publiques

Utilisez OpenSSL pour extraire et comparer les clés publiques incluses dans le certificat HSM et la demande de signature de certificat du cluster, et vérifier qu'elles sont identiques.

Pour comparer les clés publiques, utilisez votre shell Linux. Vous avez besoin d'OpenSSL, qui est disponible dans la plupart des shells Linux, mais vous n'en avez pas besoin AWS CLI pour cette étape. Il n'est pas nécessaire d'associer le shell à votre AWS compte.

Pour extraire et comparer les clés publiques

1. Utilisez la commande suivante pour extraire la clé publique du certificat HSM.

```
$ openssl x509 -in <cluster ID>_HsmCertificate.crt -pubkey -noout > <cluster  
ID>_HsmCertificate.pub
```

2. Utilisez la commande suivante pour extraire la clé publique de la demande de signature de certificat du cluster.

```
$ openssl req -in <cluster ID>_ClusterCsr.csr -pubkey -noout > <cluster  
ID>_ClusterCsr.pub
```

3. Utilisez la commande suivante pour comparer les clés publiques. Si les clés publiques sont identiques, la commande suivante ne donne aucun résultat.

```
$ diff <cluster ID>_HsmCertificate.pub <cluster ID>_ClusterCsr.pub
```

Une fois que vous avez vérifié l'identité et l'authenticité du HSM, passez à [Initialiser le cluster](#).

Initialisez le cluster dans AWS CloudHSM

Après avoir créé votre cluster et y avoir ajouté votre module de sécurité matériel (HSM) AWS CloudHSM, vous pouvez initialiser le cluster. Effectuez les étapes des rubriques suivantes pour initialiser votre cluster .

Note

Avant d'initialiser le cluster, passez en revue le processus par lequel vous pouvez [vérifier l'identité et l'authenticité du HSMs](#). Ce processus est facultatif et fonctionne uniquement jusqu'à ce qu'un cluster soit initialisé. Une fois le cluster initialisé, vous ne pouvez pas utiliser ce processus pour obtenir vos certificats ou vérifier les HSMs.

Rubriques

- [Présentation de](#)
- [Étape 1. Obtenir la CSR du cluster](#)
- [Étape 2. Créez une clé privée pour votre autorité de certification racine](#)
- [Étape 3. Signez la CSR](#)
- [Étape 4 : Initialiser le cluster](#)

Présentation de

Le processus d'initialisation du cluster établit votre propriété et votre contrôle sur le cluster et sur vous HSMs grâce à un système d'authentification basé sur des certificats. Ce processus prouve cryptographiquement que vous êtes l'unique propriétaire du HSMs cluster et crée les bases de la confiance qui sera requise pour toutes les connexions futures avec votre HSMs cluster.

Cette page explique comment effectuer les opérations suivantes :

- Récupérez la demande de signature de certificat (CSR) de votre cluster.
- Générez et utilisez la ou les clés privées pour créer un certificat racine auto-signé ou une chaîne de certificats.
- Signez le CSR de votre cluster pour produire un certificat HSM signé.
- Initialisez votre cluster à l'aide du certificat HSM signé et du certificat auto-signé ou de la chaîne de certificats.

Lorsque vous êtes prêt à commencer, consultez [Étape 1. Obtenir la CSR du cluster](#).

Étape 1. Obtenir la CSR du cluster

Avant de pouvoir initialiser le cluster, vous devez télécharger et signer une demande de signature de certificat (CSR) émise par le premier HSM du cluster. Si vous avez suivi la procédure de [vérification de l'identité du HSM de votre cluster](#), vous disposez déjà de la CSR et vous pouvez la signer. Sinon, obtenez le CSR maintenant en utilisant la [AWS CloudHSM console](#), le [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) ou l' AWS CloudHSM API.

Console

Pour obtenir la demande de signature de certificat (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Sélectionnez le bouton radio en regard de l'ID du cluster avec le HSM que vous souhaitez vérifier.
3. Sélectionnez Actions. Dans le menu déroulant, choisissez Initialiser.
4. Si vous n'avez pas effectué l'[étape précédente](#) pour créer un HSM, choisissez une zone de disponibilité (AZ) pour le HSM que vous créez. Sélectionnez ensuite Créer.
5. Lorsque la demande CSR est prête, un lien de téléchargement s'affiche.

Certificate signing request

To initialize the cluster, you must download a certificate signing request (CSR) and then [sign it](#) .

 **Cluster CSR**

Cluster verification certificate

Optionally, you may wish to download the HSM certificate below which generated this Cluster CSR and [verify its authenticity](#) .

 **HSM certificate**

6. Choisissez Cluster CSR pour télécharger et enregistrer cette demande.

AWS CLI

Pour obtenir la demande de signature de certificat ([AWS CLI](#))

- À l'invite de commande, exécutez la commande [describe-clusters](#) suivante, qui extrait la CSR et l'enregistre dans un fichier. **<cluster ID>** Remplacez-le par l'ID du cluster que vous avez [créé précédemment](#).

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \  
--output text \  

```

```
\ --query 'Clusters[].Certificates.ClusterCsr'  
  
> <cluster ID>_ClusterCsr.csr
```

AWS CloudHSM API

Pour obtenir le CSR (AWS CloudHSM API)

1. Envoyez une demande [DescribeClusters](#).
2. Extrayez la demande CSR de la réponse et enregistrez-la.

Étape 2. Créez une clé privée pour votre autorité de certification racine

Note

Pour un cluster de production, la clé doit être créée de manière sécurisée à l'aide d'une source fiable de caractère aléatoire. Nous vous recommandons d'utiliser un HSM hors site et hors ligne sécurisé, ou équivalent. Stockez la clé en toute sécurité. La clé établit l'identité du cluster et votre seul contrôle sur HSMs ce qu'il contient.

Au cours de la phase de développement et de test, vous pouvez utiliser n'importe quel outil pratique (par exemple, OpenSSL) pour créer et signer le certificat de cluster. L'exemple suivant montre comment créer une clé. Une fois que vous avez utilisé la clé pour créer un certificat auto-signé (voir ci-dessous), vous devez la stocker en toute sécurité. Pour vous connecter à votre AWS CloudHSM instance, le certificat doit être présent, mais pas la clé privée.

Le tableau ci-dessous décrit les algorithmes, les tailles de clés et les courbes pris en charge pour la génération de certificats.

Algorithmes	Taille/Courbes
RSA 5. PKCSv1	2048, 3072, 4096
RSA-PSS	2048, 3072, 4096
ECDSA	prime256v1, secp384r1, secp521r1

Algorithmes	Taille/Courbes
Digest	SHA-224, SHA-256, SHA-384 et SHA-512

Utilisez l'exemple de commande suivant pour créer une clé privée pour votre autorité de certification racine autosignée.

```
$ openssl genrsa -aes256 -out customerRootCA.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for customerRootCA.key:
Verifying - Enter pass phrase for customerRootCA.key:
```

Étape 3. Signez la CSR

Au cours des étapes précédentes, vous avez récupéré le CSR de votre cluster et créé une clé privée pour votre autorité de certification racine. Au cours de cette étape, vous utiliserez votre clé privée pour générer un certificat de signature afin de signer le CSR de votre cluster. Les rubriques ci-dessous vous guideront tout au long du processus de création d'un certificat auto-signé unique, ou d'une chaîne de certificats, à l'aide d'OpenSSL. Vous n'en avez pas besoin AWS CLI pour cette étape, et le shell n'a pas besoin d'être associé à votre AWS compte.

Important

Pour initialiser votre cluster, votre point de confiance doit être conforme à la [RFC 5280](#) et répondre aux exigences suivantes :

- Si vous utilisez les extensions X509v3, l'extension X509v3 Basic Constraints doit être présente.
- Le point de confiance doit être un certificat auto-signé.
- Les valeurs d'extension ne doivent pas entrer en conflit les unes avec les autres.

Choisissez l'une des approches suivantes pour signer le CSR de votre cluster :

Choisissez votre approche en matière de certification

Vous devez choisir l'une des deux approches suivantes. Ne complétez pas les deux approches.

Option A : certificat auto-signé unique

Créez un seul certificat racine auto-signé pour signer le CSR de votre cluster. Il s'agit de la méthode la plus simple et la plus directe pour établir la confiance.

Recommandé pour :

- Environnements dans lesquels une PKI externe n'est pas requise
- Environnements de test et de développement où la simplicité est privilégiée

Accédez à : [Création d'un certificat auto-signé unique](#)

Option B : chaîne de certificats avec autorité de certification intermédiaire

Créez une chaîne de certificats à l'aide d'une autorité de certification intermédiaire. Une chaîne de certificats intermédiaire améliore la sécurité, l'évolutivité et la flexibilité en permettant aux autorités de certification racine (CAs) de rester hors ligne tout en déléguant l'émission des certificats à l'intermédiaire CAs, réduisant ainsi le risque de compromettre l'autorité de certification racine.

Recommandé pour :

- Environnements dans lesquels une PKI externe est requise
- Intégration avec l'autorité de certification privée (PCA) AWS

Exemple d'intégration AWS PCA : vous pouvez utiliser AWS une autorité de certification privée pour créer et gérer vos certificats CA intermédiaires. Cela permet de gérer automatiquement le cycle de vie des certificats, y compris le renouvellement et la révocation, tout en préservant les avantages en termes de sécurité liés au fait de maintenir votre autorité de certification racine hors ligne. Pour plus d'informations sur le AWS PCA, consultez le [guide de l'utilisateur de l'autorité de certification privée AWS](#).

Accédez à : [Création d'une chaîne d'autorités de certification intermédiaires \(ICA\)](#)

Création d'un certificat auto-signé unique

Le matériel de confiance que vous utilisez pour créer la clé privée pour votre cluster de production doit également fournir un logiciel pour générer un certificat auto-signé à l'aide de cette clé. L'exemple

suivant utilise OpenSSL et la clé privée que vous avez créée à l'étape précédente pour créer un certificat de signature autosigné par l'autorité de certification racine. Le certificat est valable pendant 10 ans (3652 jours). Lisez les instructions à l'écran et suivez les invites.

```
$ openssl req -new -x509 -days 3652 -key customerRootCA.key -out customerRootCA.crt
Enter pass phrase for customerRootCA.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

Cette commande crée un fichier de certificat nommé `customerRootCA.crt`. Placez ce certificat sur chaque hôte à partir duquel vous allez vous connecter à votre AWS CloudHSM cluster. Si vous accordez un autre nom au fichier ou le stocker dans un emplacement autre que la racine de votre hôte, vous devez modifier votre fichier de configuration client en conséquence. Utilisez le certificat et la clé privée que vous venez de créer pour signer la demande de signature du certificat (CSR) de cluster à l'étape suivante.

Signez le CSR du cluster avec votre autorité de certification racine autosignée

Le matériel approuvé que vous utilisez pour créer la clé privée pour votre cluster de production doit également fournir un logiciel pour signer la CSR à l'aide de cette clé. L'exemple suivant utilise OpenSSL pour signer la CSR du cluster. L'exemple de commande ci-dessous signe le CSR avec le code auto-signé `customerRootCA.crt`

```
$ openssl x509 -req -days 3652 -in <cluster ID>_ClusterCsr.csr \
  -CA <customerRootCA>.crt \
  -CAkey <customerRootCA>.key \
  -CAcreateserial \
  -out <cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt
```

```
Signature ok
subject=/C=US/ST=CA/O=Cavium/OU=N3FIPS/L=SanJose/CN=HSM:<HSM
  identifier>:PARTN:<partition number>, for FIPS mode
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for <customerRootCA>.key:
```

Cette commande crée un fichier nommé `<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt`. Utilisez ce fichier comme certificat signé lorsque vous initialiserez le cluster.

Vérifiez le certificat signé par rapport à l'autorité de certification racine (facultatif) :

```
$ openssl verify -purpose sslserver -CAfile customerRootCA.crt <cluster
  ID>_CustomerHsmCertificate.crt
<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt: OK
```

Après avoir produit le certificat HSM signé avec votre autorité de certification racine autosignée, rendez-vous sur [Étape 4 : Initialiser le cluster](#)

Création d'une chaîne d'autorités de certification intermédiaires (ICA)

Les exemples suivants vous expliqueront comment créer une chaîne de certificats de longueur 2, composée d'une autorité de certification (CA) racine et d'une autorité de certification intermédiaire. Vous allez d'abord créer un certificat d'autorité de certification racine auto-signé, puis générer un certificat d'autorité de certification intermédiaire signé par l'autorité de certification racine. Enfin, vous utiliserez l'autorité de certification intermédiaire pour signer le CSR de votre cluster, créant ainsi une chaîne de confiance complète depuis votre certificat HSM jusqu'à l'autorité de certification racine. Cette approche améliore la sécurité en maintenant l'autorité de certification racine hors ligne tout en utilisant l'autorité de certification intermédiaire pour les opérations de day-to-day certification.

Important

Pour initialiser votre cluster avec une chaîne de certificats, celle-ci doit répondre aux exigences suivantes :

- La chaîne doit être ordonnée, en commençant par l'autorité de certification intermédiaire qui signe le CSR du cluster. Dans cet ordre, le premier ICA doit avoir un émetteur correspondant au sujet du prochain ICA de la chaîne, et ainsi de suite.
- Seule l'autorité de certification racine doit être autosignée, ce qui signifie que son émetteur et son sujet doivent être identiques.

- La chaîne ne doit pas comporter plus de 4 certificats (y compris l'autorité de certification racine à la fin), et la taille totale de la chaîne ne doit pas dépasser 16 ko (kilo-octets).
- Toutes les autorités de certification (CAs) doivent se conformer aux directives de la [RFC 5280](#).

Cette section fournit des exemples de création d'une chaîne d'autorité de certification intermédiaire à l'aide de deux approches différentes : OpenSSL pour la génération de certificats locaux et AWS Private Certificate Authority (PCA) pour les services de certificats gérés. Choisissez l'approche la mieux adaptée à votre environnement et à vos exigences en matière de sécurité.

Note

Les exemples suivants sont des cas d'utilisation généraux et sont tous deux simplifiés, en utilisant la configuration la plus élémentaire. Pour les environnements de production, passez en revue les options de configuration supplémentaires et les exigences de sécurité spécifiques à votre cas d'utilisation.

OpenSSL

Créez un fichier de configuration OpenSSL avec les extensions v3 courantes pour CA :

```
$ cat > ca-extensions.conf <<EOF
[req]
distinguished_name = req_distinguished_name
[req_distinguished_name]
C = Country Name (2 letter code)
ST = State or Province Name (full name)
L = Locality Name (eg, city)
O = Organization Name (eg, company)
OU = Organizational Unit Name (eg, section)
CN = Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)
[v3_ca]
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
basicConstraints = critical,CA:true
keyUsage = critical, keyCertSign, cRLSign, digitalSignature
EOF
```

Générez une autorité de certification racine autosignée à l'aide d'OpenSSL :

```
$ openssl req -new -x509 -days 3652 -key customerRootCA.key -out customerRootCA.crt
    -extensions v3_ca -config ca-extensions.conf
Enter pass phrase for customerRootCA.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

Générez une clé CA intermédiaire :

```
$ openssl genrsa -aes256 -out intermediateCA.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for intermediateCA.key:
Verifying - Enter pass phrase for intermediateCA.key:
```

Créez la demande de signature de certificat CA intermédiaire (CSR) :

```
$ openssl req -new -key intermediateCA.key -out intermediateCA.csr
Enter pass phrase for intermediateCA.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
```

```
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

À l'aide de l'autorité de certification racine autosignée, créez le certificat de l'autorité de certification intermédiaire :

```
$ openssl x509 -req -in intermediateCA.csr \
  -CA customerRootCA.crt \
  -CAkey customerRootCA.key \
  -CAcreateserial \
  -days 3652 \
  -extensions v3_ca \
  -extfile ca-extensions.conf \
  -out intermediateCA.crt
```

```
Certificate request self-signature ok
subject=C= , ST= , L= , O= , OU=
```

Combinez les certificats dans un fichier de chaîne :

```
$ cat intermediateCA.crt customerRootCA.crt > chainCA.crt

-----BEGIN CERTIFICATE-----
[Intermediate CA]
-----END CERTIFICATE-----
...
...
-----BEGIN CERTIFICATE-----
[Root CA]
-----END CERTIFICATE-----
```

Signez le CSR du cluster avec votre CA intermédiaire :

```
$ openssl x509 -req -days 3652 -in <cluster ID>_ClusterCsr.csr \
```

```

-CA intermediateCA.crt \
-CAkey intermediateCA.key \
-Ccreateserial \
-out <cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt
Signature ok
subject=/C=US/ST=CA/O=Cavium/OU=N3FIPS/L=SanJose/CN=HSM:<HSM
  identifier>:PARTN:<partition number>, for FIPS mode
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for intermediateCA.key:

```

AWS PCA

Créez et activez une autorité de certification racine à l'aide de l'autorité de certification privée AWS :

```

$ # 1. Create Root CA
aws acm-pca create-certificate-authority \
  --certificate-authority-configuration \
    "KeyAlgorithm=RSA_4096,
    SigningAlgorithm=SHA256WITHRSA,

    Subject={Country=US,Organization=MyOrg,OrganizationalUnit=IT,CommonName=RootCA}" \
  --certificate-authority-type ROOT

# Store the Root CA Authority ARN from the previous output
ROOT_CA_AUTHORITY_ARN="arn:aws:acm-pca:<region>:<account-id>:certificate-
authority/<ca-authority-id>"

# 2. Generate Root CA CSR
aws acm-pca get-certificate-authority-csr \
  --certificate-authority-arn $ROOT_CA_AUTHORITY_ARN \
  --output text > customerRootCA.csr

# 3. Self-sign Root CA Certificate
aws acm-pca issue-certificate \
  --certificate-authority-arn $ROOT_CA_AUTHORITY_ARN \
  --csr fileb://customerRootCA.csr \
  --signing-algorithm SHA256WITHRSA \
  --template-arn arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1 \
  --validity Value=3652,Type=DAYS

# Store the Root CA certificate ARN from the previous output

```

```
ROOT_CA_ARN="arn:aws:acm-pca:<region>:<account-id>:certificate-authority/<ca-
authority-id>/certificate/<cert-id>"
```

4. Retrieve the Root CA certificate

```
aws acm-pca get-certificate \
  --certificate-authority-arn $ROOT_CA_AUTHORITY_ARN \
  --certificate-arn $ROOT_CA_ARN \
  --output text > customerRootCA.crt
```

5. Import the Root CA Certificate

```
aws acm-pca import-certificate-authority-certificate \
  --certificate-authority-arn $ROOT_CA_AUTHORITY_ARN \
  --certificate fileb://customerRootCA.crt
```

Créez et activez une autorité de certification subordonnée (également appelée autorité de certification intermédiaire) :

\$ # 6. Create Subordinate CA

```
aws acm-pca create-certificate-authority \
  --certificate-authority-configuration \
    "KeyAlgorithm=RSA_4096,
    SigningAlgorithm=SHA256WITHRSA,

    Subject={Country=US,Organization=MyOrg,OrganizationalUnit=IT,CommonName=SubordinateCA}" \
  --certificate-authority-type SUBORDINATE
```

Store the Subordinate CA Authority ARN from the previous output

```
SUB_CA_AUTHORITY_ARN="arn:aws:acm-pca:<region>:<account-id>:certificate-
authority/<sub-ca-authority-id>"
```

7. Generate Subordinate CA CSR

```
aws acm-pca get-certificate-authority-csr \
  --certificate-authority-arn $SUB_CA_AUTHORITY_ARN \
  --output text > intermediateCA.csr
```

8. Issue Subordinate CA Certificate using Root CA

```
aws acm-pca issue-certificate \
  --certificate-authority-arn $ROOT_CA_AUTHORITY_ARN \
  --csr fileb://intermediateCA.csr \
  --signing-algorithm SHA256WITHRSA \
  --template-arn arn:aws:acm-pca::template/SubordinateCACertificate_PathLen0/V1 \
```

```

--validity Value=3651,Type=DAYS

# Store the Subordinate CA certificate ARN from the previous output
SUB_CA_ARN="arn:aws:acm-pca:<region>:<account-id>:certificate-authority/<sub-ca-
authority-id>"

# 9. Retrieve Subordinate CA Certificate
aws acm-pca get-certificate \
  --certificate-authority-arn $ROOT_CA_AUTHORITY_ARN \
  --certificate-arn $SUB_CA_ARN \
  --query 'Certificate' \
  --output text > intermediateCA.crt

# 10. Import the Subordinate CA Certificate
aws acm-pca import-certificate-authority-certificate \
  --certificate-authority-arn $SUB_CA_AUTHORITY_ARN \
  --certificate fileb://intermediateCA.crt \
  --certificate-chain fileb://customerRootCA.crt

```

Combinez les certificats dans un fichier de chaîne :

```

$ cat intermediateCA.crt customerRootCA.crt > chainCA.crt

-----BEGIN CERTIFICATE-----
[Intermediate CA]
-----END CERTIFICATE-----
...
...
-----BEGIN CERTIFICATE-----
[Root CA]
-----END CERTIFICATE-----

```

Signez le CSR du cluster à l'aide d'AWS PCA :

```

$ aws acm-pca issue-certificate \
  --certificate-authority-arn $SUB_CA_AUTHORITY_ARN \
  --csr fileb://<cluster ID>_ClusterCsr.csr \
  --signing-algorithm SHA256WITHRSA \
  --template-arn arn:aws:acm-pca::template/EndEntityCertificate/V1 \
  --validity Value=3650,Type=DAYS

```



```
# Store your cluster's cert ARN from the previous output
CLUSTER_CERT_ARN="arn:aws:acm-pca:<region>:<account-id>:certificate-
authority/<cluster-cert-arn>"
```

Téléchargez le certificat de cluster signé :

```
$ aws acm-pca get-certificate \
  --certificate-authority-arn $SUB_CA_AUTHORITY_ARN \
  --certificate-arn $CLUSTER_CERT_ARN \
  --output text --query Certificate > <cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt
```

Cette commande crée un fichier nommé `<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt`. Utilisez ce fichier comme certificat signé lorsque vous initialiserez le cluster.

Vérifiez le certificat signé par rapport à la chaîne de certificats (facultatif) :

```
$ openssl verify -purpose sslserver -CAfile chainCA.crt <cluster
ID>_CustomerHsmCertificate.crt
<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt: OK
```

Après avoir produit le certificat HSM signé avec votre autorité de certification intermédiaire, rendez-vous sur. [Étape 4 : Initialiser le cluster](#)

Étape 4 : Initialiser le cluster

Utilisez votre certificat HSM signé et votre certificat de signature pour initialiser votre cluster. Vous pouvez utiliser la [AWS CloudHSM console AWS CLI](#), le ou l' AWS CloudHSM API.

Console

Pour initialiser un cluster (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Sélectionnez le bouton radio en regard de l'ID du cluster avec le HSM que vous souhaitez vérifier.
3. Sélectionnez Actions. Dans le menu déroulant, choisissez Initialiser.
4. Si vous n'avez pas effectué l'[étape précédente](#) pour créer un HSM, choisissez une zone de disponibilité (AZ) pour le HSM que vous créez. Sélectionnez ensuite Créer.

5. Sur la page Télécharger la demande de signature de certificat, cliquez sur Next. Si l'option Next n'est pas disponible, vous devez d'abord choisir l'un des liens renvoyant à la demande CSR ou au certificat. Ensuite, sélectionnez Suivant.
6. Sur la page Sign certificate signing request (CSR), cliquez sur Next.
7. Sur la page Upload the certificates, procédez comme suit :
 - a. En regard de Cluster certificate (Certificat de cluster), choisissez Upload file (Charger le fichier). Ensuite, recherchez et sélectionnez le certificat HSM signé précédemment. Si vous avez suivi la procédure indiquée à la section précédente, sélectionnez le fichier `<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt`.
 - b. En regard de Émission du certificat, choisissez Charger le fichier. Sélectionnez ensuite votre certificat de signature en fonction de l'approche que vous avez choisie :
 - Si vous avez choisi l'option A (certificat auto-signé unique) : Sélectionnez le fichier nommé `<customerRootCA>.crt`
 - Si vous avez choisi l'option B (chaîne de certificats) : Sélectionnez le fichier nommé `<chainCA>.crt`
 - c. Choisissez Upload and initialize.

AWS CLI

Pour initialiser un cluster ([AWS CLI](#))

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [initialize-cluster](#). Fournissez les éléments suivants :
 - ID du cluster que vous avez créé précédemment.
 - Certificat HSM que vous avez signé précédemment. Si vous avez suivi la procédure indiquée à la section précédente, il est enregistré dans le fichier `<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt`.
 - Votre certificat de signature basé sur l'approche que vous avez choisie :
 - Si vous avez choisi l'option A (certificat auto-signé unique) : utilisez le fichier nommé `<customerRootCA>.crt`
 - Si vous avez choisi l'option B (chaîne de certificats) : utilisez le fichier nommé `<chainCA>.crt`

```
$ aws cloudhsmv2 initialize-cluster --cluster-id <cluster ID> \
                                     --signed-cert file://<cluster
                                     ID>_CustomerHsmCertificate.crt \
                                     --trust-anchor file://<customerRootCA.crt OR
                                     chainCA.crt>
{
  "State": "INITIALIZE_IN_PROGRESS",
  "StateMessage": "Cluster is initializing. State will change to INITIALIZED
upon completion."
}
```

AWS CloudHSM API

Pour initialiser un cluster (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [InitializeCluster](#) avec les éléments suivants :
 - ID du cluster que vous avez créé précédemment.
 - Certificat HSM que vous avez signé précédemment. Si vous avez suivi la procédure indiquée à la section précédente, il est enregistré dans le fichier *<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt*.
 - Votre certificat de signature basé sur l'approche que vous avez choisie :
 - Si vous avez choisi l'option A (certificat auto-signé unique) : utilisez le fichier nommé *<customerRootCA>.crt*
 - Si vous avez choisi l'option B (chaîne de certificats) : utilisez le fichier nommé *<chainCA>.crt*

Installation et configuration de l'interface de ligne de commande CloudHSM CLI

Pour interagir avec le HSM de votre AWS CloudHSM cluster, vous avez besoin de la CLI CloudHSM.

Connectez-vous à votre instance cliente et exécutez les commandes suivantes pour télécharger et installer les outils de ligne de commande AWS CloudHSM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Lancez une instance client Amazon EC2 pour interagir avec AWS CloudHSM](#).

Amazon Linux 2023

Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-cli-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-cli-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

Amazon Linux 2

Amazon Linux 2 sur architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-cli-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el7.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-cli-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el7.aarch64.rpm
```

RHEL 10 (10.0+)

RHEL 10 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-cli-latest.el10.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el10.x86_64.rpm
```

RHEL 10 sur l' ARM64 architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-  
cli-latest.el10.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el10.aarch64.rpm
```

RHEL 9 (9.2+)

RHEL 9 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-cli-  
latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el9.x86_64.rpm
```

RHEL 9 sur l' ARM64 architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-cli-  
latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el9.aarch64.rpm
```

RHEL 8 (8.3+)

RHEL 8 sur architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-cli-  
latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 8 sur l' ARM64 architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-cli-  
latest.el8.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el8.aarch64.rpm
```

Ubuntu 24.04 LTS

Ubuntu 24.04 LTS sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-  
cli_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u24.04_amd64.deb
```

Ubuntu 24.04 LTS sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-  
cli_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u24.04_arm64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS

Ubuntu 22.04 LTS sur architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-  
cli_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u22.04_amd64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-  
cli_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u22.04_arm64.deb
```

Windows Server 2022

Pour Windows Server 2022 sur architecture x86_64, ouvrez en PowerShell tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

Windows Server 2019

Pour Windows Server 2019 sur une architecture x86_64, ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

Windows Server 2016

Pour Windows Server 2016 sur une architecture x86_64, ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

Utilisez les commandes suivantes pour configurer CloudHSM CLI.

Pour démarrer une EC2 instance Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP du ou des HSM de votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Pour démarrer une EC2 instance Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP du ou des HSM de votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" -a <The ENI  
IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Activez le cluster dans AWS CloudHSM

Lorsque vous activez un AWS CloudHSM cluster, son état passe d'initialisé à actif. Vous pouvez ensuite [gérer les utilisateurs du HSM](#) et [utiliser le HSM](#).

Important

Avant de pouvoir activer le cluster, vous devez d'abord copier le certificat émetteur vers l'emplacement par défaut de la plateforme sur chaque EC2 instance qui se connecte au cluster (vous créez le certificat émetteur lorsque vous initialisez le cluster). Utilisez le fichier de certificat approprié en fonction de l'approche que vous avez choisie lors de l'initialisation du cluster :

- Si vous avez choisi l'option A (certificat auto-signé unique) : Copier `customerRootCA.crt`
- Si vous avez choisi l'option B (chaîne de certificats) : Copier `chainCA.crt`

Emplacement Linux :

```
/opt/cloudhsm/etc/<customerRootCA.crt OR chainCA.crt>
```

Emplacement de Windows :

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\<customerRootCA.crt OR chainCA.crt>
```

Après avoir copié le fichier de certificat, `/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm-cli.cfg` modifiez-le pour vous assurer que le nom du fichier de certificat correspond au nom du certificat CA que vous avez copié.

Après avoir placé le certificat émetteur, installez la CLI CloudHSM et exécutez la commande [cluster activate](#) sur votre premier HSM. Vous remarquerez que le compte administrateur du premier HSM de votre cluster possède le rôle [unactivated-admin](#). Il s'agit d'un rôle temporaire qui n'existe qu'avant l'activation du cluster. Lorsque vous activez votre cluster, le rôle unactivated-admin bascule sur admin

Pour activer un cluster

1. Connectez-vous à l'instance client que vous avez lancée précédemment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Lancez une instance client Amazon EC2 pour interagir avec AWS CloudHSM](#). Vous pouvez démarrer une instance Linux ou un serveur Windows Server.
2. Exécutez la CLI CloudHSM en mode interactif.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

3. (Facultatif) Utilisez la commande user list pour afficher les utilisateurs existants.

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "unactivated-admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "app_user",
        "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ]
}
}

```

4. Utilisez la commande `cluster activate` pour définir le mot de passe administrateur d'origine.

```

aws-cloudhsm > cluster activate
Enter
password:<NewPassword>
Confirm password:<NewPassword>
{
  "error_code": 0,
  "data": "Cluster activation successful"
}

```

Nous vous recommandons d'enregistrer le nouveau mot de passe dans une feuille de calcul réservée à cet effet. Ne perdez pas celle-ci. Nous vous recommandons d'imprimer une copie de la feuille des mots de passe, de l'utiliser pour enregistrer vos mots de passe HSM critiques et de la stocker dans un endroit sûr. Nous vous conseillons également de conserver une copie de cette feuille dans un espace de stockage sécurisé hors site.

5. (Facultatif) Utilisez la commande `user list` pour vérifier que le type de l'utilisateur est désormais [administrateur/responsable du chiffrement \(CO\)](#).

```

aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "app_user",
        "role": "internal(APPLIANCE_USER)",

```

```
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
    }
]
}
```

6. Utilisez la commande `quit` pour fermer l'outil de la CLI CloudHSM.

```
aws-cloudhsm > quit
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la CLI CloudHSM ou de l'utilitaire CMU, consultez les sections [Comprendre les utilisateurs HSM](#) et [Comprendre la gestion des utilisateurs HSM avec l'utilitaire CMU](#).

Configurer le protocole TLS mutuel entre le client et AWS CloudHSM (recommandé)

Les rubriques suivantes décrivent les étapes que vous devez suivre pour activer la sécurité mutuelle de la couche de transport (MTL) entre le client et AWS CloudHSM.

Considérations

- Actuellement, cette fonctionnalité est exclusivement disponible sur `hsm2m.medium`. Pour plus d'informations sur le type HSM, consultez [AWS CloudHSM modes de cluster](#).
- Le protocole MTL n'est pas pris en charge pour les AWS CloudHSM principaux magasins utilisés avec AWS Key Management Service.

Rubriques

- [Étape 1. Créez et enregistrez une ancre de confiance sur le HSM](#)
- [Étape 2. Activez les MTL pour AWS CloudHSM](#)
- [Étape 3. Définissez l'application des MTL pour AWS CloudHSM](#)

Étape 1. Créez et enregistrez une ancre de confiance sur le HSM

Une ancre de confiance doit être créée et enregistrée sur le HSM avant d'activer les MTL. Il s'agit d'un processus en deux étapes :

Rubriques

- [Création d'une clé privée et d'un certificat racine auto-signé](#)
- [Enregistrez l'ancre de confiance sur le HSM](#)

Création d'une clé privée et d'un certificat racine auto-signé

Note

Pour un cluster de production, la clé doit être créée de manière sécurisée à l'aide d'une source fiable de caractère aléatoire. Nous vous recommandons d'utiliser un HSM hors site et hors ligne sécurisé, ou équivalent. Stockez la clé en toute sécurité.

Pour le développement et les tests, vous pouvez utiliser n'importe quel outil pratique (tel qu'OpenSSL) pour créer la clé et signer vous-même un certificat racine. Vous aurez besoin de la clé et du certificat racine pour signer le certificat client dans le cadre de l'[activation des mTLs pour AWS CloudHSM](#).

Les exemples suivants montrent comment créer une clé privée et un certificat racine auto-signé avec [OpenSSL](#).

Exemple— Créer une clé privée à l'aide d'OpenSSL

Utilisez la commande suivante pour créer une clé RSA de 4096 bits chiffrée avec l'algorithme AES-256. Pour utiliser cet exemple, `<mtls_ca_root_1.key>` remplacez-le par le nom du fichier dans lequel vous souhaitez stocker la clé.

```
$ openssl genrsa -out <mtls_ca_root_1.key> -aes256 4096
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for mtls_ca_root_1.key:
Verifying - Enter pass phrase for mtls_ca_root_1.key:
```

Exemple— Créez un certificat racine auto-signé avec OpenSSL

Utilisez la commande suivante pour créer un certificat racine autosigné nommé `mtls_ca_root_1.crt` à partir de la clé privée que vous venez de créer. Le certificat est valide pendant 25 ans (9130 jours). Lisez les instructions à l'écran et suivez les invites.

```
$ openssl req -new -x509 -days 9130 -key mtls_ca_root_1.key -out mtls_ca_root_1.crt
Enter pass phrase for mtls_ca_root_1.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

Enregistrez l'ancre de confiance sur le HSM

Après avoir créé un certificat racine auto-signé, l'administrateur doit l'enregistrer comme point d'ancrage de confiance auprès du AWS CloudHSM cluster.

Pour enregistrer une ancre de confiance auprès du HSM

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. Utilisez la [Enregistrer une ancre de confiance avec la CLI CloudHSM](#) commande pour enregistrer l'ancre de confiance. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant ou utilisez la commande `help cluster mtls register-trust-anchor`.

Exemple— Enregistrez une ancre de confiance auprès AWS CloudHSM du cluster

L'exemple suivant montre comment utiliser la `cluster mtls register-trust-anchor` commande dans la CLI CloudHSM pour enregistrer une ancre de confiance sur le HSM. Pour utiliser cette commande, l'administrateur doit être connecté au HSM. Remplacez les valeurs suivantes par les vôtres :

```
aws-cloudhsm > cluster mtls register-trust-anchor --path </path/mtls_ca_root_1.crt>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "trust_anchor": {
      "certificate-reference": "0x01",
      "certificate": "<PEM Encoded Certificate>",
      "cluster-coverage": "full"
    }
  }
}
```

Note

AWS CloudHSM prend en charge l'enregistrement des certificats intermédiaires en tant qu'ancre de confiance. Dans de tels cas, l'intégralité du fichier de chaîne de certificats codé PEM doit être enregistré sur le HSM, les certificats étant classés par ordre hiérarchique. AWS CloudHSM prend en charge une chaîne de certificats de 6980 octets.

Après avoir enregistré avec succès l'ancre de confiance, vous pouvez exécuter la commande `cluster mtls list-trust-anchors` pour vérifier les ancres de confiance actuellement enregistrées, comme indiqué ci-dessous :

```
aws-cloudhsm > cluster mtls list-trust-anchors
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "trust_anchors": [
      {
        "certificate-reference": "0x01",
        "certificate": "<PEM Encoded Certificate>",
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

Note

Le nombre maximum d'ancres de confiance pouvant être enregistrées sur hsm2m.medium est de deux (2).

Étape 2. Activez les MTL pour AWS CloudHSM

Pour activer les mTL pour AWS CloudHSM, vous devez créer une clé privée et un certificat client signés par le certificat racine que nous avons généré dans [Créer et enregistrer une ancre de confiance sur le HSM](#), puis utiliser l'un des outils de configuration du SDK client 5 pour configurer le chemin de la clé privée et le chemin de la chaîne de certificats client.

Rubriques

- [Création d'une clé privée et d'une chaîne de certificats client](#)
- [Configuration de mTLS pour le SDK client 5](#)

Création d'une clé privée et d'une chaîne de certificats client

Exemple— Créer une clé privée à l'aide d'OpenSSL

Utilisez la commande suivante pour créer une clé RSA de 4096 bits. Pour utiliser cet exemple, `<ssl-client.key>` remplacez-le par le nom du fichier dans lequel vous souhaitez stocker la clé.

```
$ openssl genrsa -out <ssl-client.key> 4096
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
```

Exemple— Génère une demande de signature de certificat (CSR) avec OpenSSL

Utilisez la commande suivante pour générer une demande de signature de certificat (CSR) à partir de la clé privée que vous venez de créer. Lisez les instructions à l'écran et suivez les invites.

```
$ openssl req -new -key <ssl-client.key> -out <ssl-client.csr>
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

Exemple— Signez le CSR avec le certificat racine

Utilisez la commande suivante pour signer le CSR avec le certificat racine que nous avons créé et enregistré dans [Create, enregistrez une ancre de confiance sur le HSM](#) et créez un certificat client nommé `ssl-client.crt`. Le certificat est valide pendant 5 ans (1826 jours).

```
$ openssl x509 -req -days 1826 -in <ssl-client.csr> -CA <mtls_ca_root_1.crt> -
CAkey <mtls_ca_root_1.key> -CAcreateserial -out <ssl-client.crt>
```


Exemple— Crée une chaîne de certificats clients

Utilisez la commande suivante pour combiner le certificat client et le certificat racine que nous avons créés et enregistrés dans [Créer, enregistrer une ancre de confiance sur le HSM](#) et créer une chaîne de certificats client nommée `ssl-client.pem`, qui sera utilisée pour la configuration à l'étape suivante.

```
$ cat <ssl-client.crt> <mtls_ca_root_1.crt> > <ssl-client.pem>
```

Note

Si vous avez enregistré des certificats intermédiaires dans [Create et que vous enregistrez une ancre de confiance sur le HSM](#) en tant qu'ancre de confiance, assurez-vous de combiner le certificat client avec l'ensemble de la chaîne de certificats pour créer une chaîne de certificats client.

Configuration de mTLS pour le SDK client 5

Utilisez l'un des outils de configuration du SDK client 5 pour activer le protocole TLS mutuel en fournissant le bon chemin de clé client et le chemin de chaîne de certificats client appropriés. Pour plus d'informations sur l'outil de configuration pour le SDK client 5, consultez [???](#).

PKCS #11 library

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Linux

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
$ sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Windows

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. À l'aide d'un PowerShell interpréteur, utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Linux

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Windows

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. À l'aide d'un PowerShell interpréteur, utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

JCE provider

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Linux

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Windows

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. À l'aide d'un PowerShell interpréteur, utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

CloudHSM CLI

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Linux

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Windows

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. À l'aide d'un PowerShell interpréteur, utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

Étape 3. Définissez l'application des MTL pour AWS CloudHSM

Après la configuration avec l'un des outils de configuration du SDK client 5, la connexion entre le client et le client AWS CloudHSM sera un TLS mutuel dans le cluster. Cependant, la suppression du chemin de clé privée et du chemin de la chaîne de certificats client du fichier de configuration transformera à nouveau la connexion en TLS normal. Vous pouvez utiliser la CLI CloudHSM pour définir l'application MTLS dans le cluster en effectuant les étapes suivantes :

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

Note

1. Assurez-vous d'avoir configuré la CLI CloudHSM et de démarrer la CLI CloudHSM sous une connexion mTLS.
2. Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur administrateur par défaut avec un nom d'utilisateur en tant qu'administrateur avant de définir l'application des mTLS.

3. Utilisez la [Définissez le niveau d'application mTLS à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande pour définir l'application. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant ou utilisez la commande `help cluster mtls set-enforcement`.

Exemple— Définissez l'application des MTL avec le cluster AWS CloudHSM

L'exemple suivant montre comment utiliser la `cluster mtls set-enforcement` commande dans la CLI CloudHSM pour définir l'application mTLS avec le HSM. Pour utiliser cette commande, l'administrateur dont le nom d'utilisateur est `administrateur` doit être connecté au HSM.

```
aws-cloudhsm > cluster mtls set-enforcement --level cluster
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Mtls enforcement level set to Cluster successfully"
  }
}
```

Warning

Une fois que vous aurez imposé l'utilisation de MTLS dans le cluster, toutes les connexions non MTLS existantes seront supprimées et vous ne pourrez vous connecter au cluster qu'avec des certificats MTLS.

Création et utilisation de clés dans AWS CloudHSM

[Avant de créer et d'utiliser des clés dans votre nouveau cluster, créez un utilisateur du module de sécurité matérielle \(HSM\) à l'aide de la CLI AWS CloudHSM. Pour plus d'informations, consultez Comprendre les tâches de gestion des utilisateurs HSM, Commencer à utiliser l'interface de ligne de commande \(CLI\) AWS CloudHSM et Comment gérer les utilisateurs HSM.](#)

Note

Si vous utilisez le SDK client 3, utilisez l'[Utilitaire de gestion CloudHSM \(CMU\)](#) au lieu de la [CLI CloudHSM](#).

Après avoir créé des utilisateurs HSM, vous pouvez vous connecter au HSM et gérer les clés à l'aide de l'une des options suivantes :

- Utilisation d'un [Utilitaire de gestion des clés, d'un outil de ligne de commande](#)
- Création d'une application C à l'aide de la [bibliothèque PKCS #11](#)
- Création d'une application Java à l'aide du [fournisseur JCE](#)
- Utilisation du [moteur dynamique OpenSSL directement depuis la ligne de commande](#)
- Utilisation du moteur dynamique OpenSSL pour le téléchargement du protocole TLS avec les [serveurs Web NGINX et Apache](#)
- Utiliser le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM [Microsoft Windows Server Certificate Authority \(CA\)](#)
- Utiliser le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour l' AWS CloudHSM outil [Microsoft Sign](#)
- Utiliser le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour le téléchargement TLS avec le serveur [Web Internet Information Server \(IIS\)](#)

Les meilleures pratiques pour AWS CloudHSM

Appliquez les meilleures pratiques décrites dans cette rubrique pour une utilisation efficace AWS CloudHSM.

Table des matières

- [AWS CloudHSM meilleures pratiques de gestion des clusters](#)
- [AWS CloudHSM meilleures pratiques de gestion des utilisateurs](#)
- [AWS CloudHSM meilleures pratiques de gestion clés](#)
- [AWS CloudHSM meilleures pratiques en matière d'intégration d'applications](#)
- [AWS CloudHSM surveillance des meilleures pratiques](#)

AWS CloudHSM meilleures pratiques de gestion des clusters

Suivez les meilleures pratiques décrites dans cette section lors de la création, de l'accès et de la gestion de votre AWS CloudHSM cluster.

Adaptez votre cluster pour faire face aux pics de trafic

Plusieurs facteurs peuvent influencer le débit maximal que votre cluster peut gérer, notamment la taille de l'instance client, la taille du cluster, la topographie du réseau et les opérations cryptographiques requises pour votre cas d'utilisation.

Pour commencer, reportez-vous à la rubrique [AWS CloudHSM informations sur les performances](#) pour obtenir des estimations de performances sur les tailles et configurations de clusters courantes. Nous vous recommandons de tester la charge de votre cluster avec le pic de charge que vous prévoyez afin de déterminer si votre architecture actuelle est résiliente et à la bonne échelle.

Concevez votre cluster pour une haute disponibilité

Ajoutez de la redondance pour tenir compte de la maintenance : vous AWS pouvez remplacer votre HSM pour une maintenance planifiée ou s'il détecte un problème. En règle générale, la taille de votre cluster doit avoir au moins +1 redondance. Par exemple, si vous en avez besoin de deux HSMs pour que votre service fonctionne aux heures de pointe, la taille idéale de votre cluster sera alors de trois. Si vous suivez les meilleures pratiques en matière de disponibilité, ces remplacements de HSM

ne devraient pas avoir d'impact sur votre service. Cependant, les opérations en cours sur le HSM remplacé peuvent échouer et doivent être réessayées.

Répartissez votre activité HSMs sur de nombreuses zones de disponibilité : réfléchissez à la manière dont votre service sera en mesure de fonctionner en cas de panne de zone de disponibilité. AWS vous recommande de HSMs répartir vos informations sur autant de zones de disponibilité que possible. Pour un cluster composé de trois HSMs, vous devez le HSMs répartir sur trois zones de disponibilité. En fonction de votre système, il se peut que vous ayez besoin d'une redondance supplémentaire.

En avoir au moins trois HSMs pour garantir la durabilité des clés nouvellement générées

Pour les applications qui nécessitent la durabilité des clés nouvellement générées, nous recommandons d'en avoir au moins trois HSMs réparties dans différentes zones de disponibilité d'une région.

Accès sécurisé à votre cluster

Utilisez des sous-réseaux privés pour limiter l'accès à votre instance : lancez votre instance HSMs et celle du client dans les sous-réseaux privés de votre VPC. Cela limite l'accès à vous HSMs depuis le monde extérieur.

Utilisez des points de terminaison VPC pour y accéder APIs : le plan de AWS CloudHSM données a été conçu pour fonctionner sans avoir besoin d'accéder à Internet ou à AWS. APIs Si votre instance client a besoin d'accéder à l' AWS CloudHSM API, vous pouvez utiliser des points de terminaison VPC pour accéder à l'API sans avoir besoin d'un accès Internet sur votre instance client. Pour plus d'informations, consultez [AWS CloudHSM et points de terminaison VPC](#).

Réduisez les coûts en adaptant vos besoins

Son utilisation AWS CloudHSM n'entraîne aucun coût initial. Vous payez un tarif horaire pour chaque HSM que vous lancez jusqu'à ce que vous mettiez fin au HSM. Si votre service ne nécessite pas une utilisation continue de AWS CloudHSM, vous pouvez réduire les coûts en réduisant (en supprimant) vos données HSMs à zéro lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Lorsque cela HSMs est à nouveau nécessaire, vous pouvez restaurer votre fichier HSMs à partir d'une sauvegarde. Si, par exemple, votre charge de travail vous oblige à signer du code une fois par mois, en particulier le dernier jour du mois, vous pouvez agrandir votre cluster avant, le réduire en le supprimant une HSMs fois le travail

terminé, puis restaurer votre cluster pour effectuer à nouveau les opérations de signature à la fin du mois suivant.

AWS CloudHSM effectue automatiquement des sauvegardes périodiques de ce qui se trouve dans le cluster. Lorsque vous ajoutez un nouveau HSM à une date ultérieure, la dernière sauvegarde AWS CloudHSM sera restaurée sur le nouveau HSM afin que vous puissiez reprendre l'utilisation à l'endroit où vous l'avez laissée. Pour calculer vos coûts AWS CloudHSM d'architecture, consultez la section [AWS CloudHSM Tarification](#).

Ressources connexes :

- [Présentation générale des sauvegardes](#)
- [Politique de conservation des sauvegardes](#)
- [Copie AWS CloudHSM de sauvegardes de clusters entre AWS régions](#)

AWS CloudHSM meilleures pratiques de gestion des utilisateurs

Suivez les meilleures pratiques décrites dans cette section pour gérer efficacement les utilisateurs de votre AWS CloudHSM cluster. Les utilisateurs HSM sont distincts des utilisateurs IAM. Les utilisateurs et entités IAM dotés d'une politique basée sur l'identité avec les autorisations appropriées peuvent créer HSMs en interagissant avec les ressources via l'API AWS. Une fois le HSM créé, vous devez utiliser les informations d'identification de l'utilisateur HSM pour authentifier les opérations sur le HSM. Pour un guide détaillé des utilisateurs de HSM, voir [Utilisateurs de HSM dans AWS CloudHSM](#).

Protégez les informations d'identification de vos utilisateurs HSM

Il est impératif de protéger de manière sécurisée les informations d'identification de vos utilisateurs HSM, car les utilisateurs HSM sont les entités qui peuvent accéder à votre HSM et effectuer des opérations de cryptographie et de gestion sur celui-ci. AWS CloudHSM n'a pas accès à vos informations d'identification d'utilisateur HSM et ne sera pas en mesure de vous aider si vous perdez l'accès à celles-ci.

Disposer d'au moins deux administrateurs pour empêcher le verrouillage

Pour éviter d'être exclu de votre cluster, nous vous recommandons d'avoir au moins deux administrateurs au cas où un mot de passe d'administrateur serait perdu. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'autre administrateur pour réinitialiser le mot de passe.

 Note

Dans le SDK client 5, les administrateurs sont synonymes de responsables des cryptomonnaies (COs) dans le SDK client 3.

Activer le quorum pour toutes les opérations de gestion des utilisateurs

Le quorum vous permet de définir un nombre minimum d'administrateurs qui doivent approuver une opération de gestion des utilisateurs avant que celle-ci puisse avoir lieu. En raison des privilèges dont disposent les administrateurs, nous vous recommandons d'activer le quorum pour toutes les opérations de gestion des utilisateurs. Cela peut limiter l'impact potentiel si l'un de vos mots de passe d'administrateur est compromis. Pour plus d'informations, consultez [la section Gestion du quorum](#).

Créez plusieurs utilisateurs de cryptomonnaies, chacun avec des autorisations limitées

En séparant les responsabilités des utilisateurs de cryptomonnaies, aucun utilisateur n'a le contrôle total de l'ensemble du système. Pour cette raison, nous vous recommandons de créer plusieurs utilisateurs de cryptomonnaies et de limiter les autorisations de chacun. Cela se fait généralement en attribuant aux différents utilisateurs de cryptomonnaies des responsabilités et des actions distinctes qu'ils exécutent (par exemple, un utilisateur de cryptographie est chargé de générer et de partager les clés avec d'autres utilisateurs de cryptomonnaies qui les utilisent ensuite dans votre application).

Ressources connexes :

- [Partager une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Annuler le partage d'une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

AWS CloudHSM meilleures pratiques de gestion clés

Suivez les meilleures pratiques décrites dans cette section lors de la gestion des clés d'entrée AWS CloudHSM.

Choisissez le bon type de clé

Lorsque vous utilisez une clé de session, vos transactions par seconde (TPS) seront limitées à un HSM où la clé existe. Un HSMs ajout supplémentaire dans votre cluster n'augmentera pas le

débit des demandes pour cette clé. Si vous utilisez une clé de jeton pour la même application, vos demandes seront équilibrées entre toutes les demandes disponibles HSMs dans votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Principaux paramètres de synchronisation et de durabilité dans AWS CloudHSM](#).

Gérez les limites de stockage des clés

HSMs ont des limites quant au nombre maximum de jetons et de clés de session pouvant être stockés simultanément sur un HSM. Pour plus d'informations sur les limites de stockage des clés, consultez [AWS CloudHSM quotas](#). Si votre application requiert une quantité supérieure à la limite, vous pouvez utiliser une ou plusieurs des stratégies suivantes pour gérer efficacement les clés :

Utilisez un encapsulage sécurisé pour stocker vos clés dans un magasin de données externe : grâce à l'encapsulage de clés sécurisé, vous pouvez dépasser la limite de stockage des clés en stockant toutes vos clés dans un magasin de données externe. Lorsque vous devez utiliser cette clé, vous pouvez la déballer dans le HSM en tant que clé de session, utiliser la clé pour l'opération requise, puis supprimer la clé de session. Les données clés d'origine restent stockées en toute sécurité dans votre banque de données pour être utilisées chaque fois que vous en avez besoin. L'utilisation de clés fiables pour ce faire maximise votre protection.

Répartissez les clés entre les clusters : une autre stratégie pour surmonter la limite de stockage des clés consiste à stocker vos clés dans plusieurs clusters. Dans cette approche, vous maintenez un mappage des clés stockées dans chaque cluster. Utilisez ce mappage pour acheminer les demandes de vos clients vers le cluster avec la clé requise. Pour plus d'informations sur la connexion à plusieurs clusters à partir de la même application cliente, consultez les rubriques suivantes :

- [Connexion à plusieurs AWS CloudHSM clusters avec le fournisseur JCE](#)
- [Configuration de plusieurs emplacements avec la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#)

Gestion et sécurisation de l'emballage des clés

Les clés peuvent être marquées comme extractibles ou non extractibles via l'attribut. `EXTRACTABLE` Par défaut, les clés HSM sont marquées comme extractibles.

Les clés extractibles sont des clés dont l'exportation depuis le HSM est autorisée par encapsulage de clés. Les clés encapsulées sont chiffrées et doivent être déballées à l'aide de la même clé d'encapsulation avant de pouvoir être utilisées. Les clés non extractibles ne peuvent en aucun cas être exportées depuis le HSM. Il n'existe aucun moyen de rendre extractible une clé non extractible.

Pour cette raison, il est important de déterminer si vous avez besoin que vos clés soient extractibles ou non et de définir l'attribut clé correspondant en conséquence.

Si vous avez besoin d'un encapsulage de clés dans votre application, vous devez utiliser un habillage de clés sécurisé pour limiter la capacité de vos utilisateurs HSM aux seules wrap/unwrap clés explicitement marquées comme fiables par un administrateur. Pour plus d'informations, consultez les rubriques relatives à l'encapsulation de clés fiables [Entrez les clés AWS CloudHSM](#).

Ressources connexes

- [Fonctions d'encapsulation et de désencapsulation](#)
- [Fonctions de chiffrement pour JCE](#)
- [Attributs clés Java pris en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 5](#)
- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

AWS CloudHSM meilleures pratiques en matière d'intégration d'applications

Suivez les meilleures pratiques décrites dans cette section pour optimiser la manière dont votre application s'intègre à votre AWS CloudHSM cluster.

Démarrez votre SDK client

Avant que le SDK client puisse se connecter à votre cluster, celui-ci doit être amorcé. Lorsque vous démarrez des adresses IP vers votre cluster, nous vous recommandons d'utiliser le `--cluster-id` paramètre dans la mesure du possible. Cette méthode remplit votre configuration avec toutes les adresses IP HSM de votre cluster sans qu'il soit nécessaire de suivre chaque adresse individuelle. Cela renforce la résilience de l'initialisation de votre application en cas de maintenance d'un HSM ou d'une panne de zone de disponibilité. Pour en savoir plus, consultez [Amorcez le SDK client](#).

Authentifiez-vous pour effectuer des opérations

Dans AWS CloudHSM, vous devez vous authentifier auprès de votre cluster avant de pouvoir effectuer la plupart des opérations, telles que les opérations cryptographiques.

Authentification avec la CLI CloudHSM : vous pouvez vous authentifier avec la CLI [CloudHSM en utilisant le mode commande unique ou le mode interactif](#). Utilisez la [Connectez-vous à un](#)

[HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande pour vous authentifier en mode interactif. Pour vous authentifier en mode commande unique, vous devez définir les variables environnementales `CLOUDHSM_ROLE` et `CLOUDHSM_PIN`. Pour plus de détails sur cette procédure, reportez-vous à [Mode commande unique](#). AWS CloudHSM recommande de stocker en toute sécurité vos informations d'identification HSM lorsque votre application ne les utilise pas.

Authentifiez-vous avec PKCS #11 : Dans PKCS #11, vous vous connectez à l'aide de l'API `C_Login` après avoir ouvert une session à l'aide de `C_OpenSession`. Vous n'avez besoin d'effectuer qu'un seul `C_Login` par slot (cluster). Une fois connecté, vous pouvez ouvrir des sessions supplémentaires à l'aide de `C_OpenSession` sans avoir à effectuer d'autres opérations de connexion. Pour des exemples d'authentification auprès de PKCS #11, consultez [Exemples de code pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)

Authentifiez-vous avec JCE : le fournisseur AWS CloudHSM JCE prend en charge les connexions implicites et explicites. La méthode qui vous convient dépend de votre cas d'utilisation. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d'utiliser la connexion implicite, car le SDK gère automatiquement l'authentification si votre application est déconnectée de votre cluster et doit être réauthenticée. L'utilisation de la connexion implicite vous permet également de fournir des informations d'identification à votre application lorsque vous utilisez une intégration qui ne vous permet pas de contrôler le code de votre application. Pour en savoir plus sur les méthodes de connexion, consultez [Étape 2 : Fournissez les informations d'identification au fournisseur JCE](#).

Authentifiez-vous avec OpenSSL : avec le moteur dynamique OpenSSL, vous fournissez des informations d'identification par le biais de variables d'environnement. AWS CloudHSM recommande de stocker en toute sécurité vos informations d'identification HSM lorsque votre application ne les utilise pas. Dans la mesure du possible, vous devez configurer votre environnement pour récupérer et définir systématiquement ces variables d'environnement sans saisie manuelle. Pour plus de détails sur l'authentification avec OpenSSL, consultez [Installation du moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 5](#)

Authentification avec KSP : vous pouvez vous authentifier auprès du fournisseur de stockage de clés (KSP) à l'aide du gestionnaire d'informations d'identification Windows ou de variables d'environnement, voir [Installation du fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)

Gérez efficacement les clés de votre application

Utilisez les attributs clés pour contrôler ce que les clés peuvent faire : lors de la génération d'une clé, utilisez les attributs clés pour définir un ensemble d'autorisations qui autoriseront ou refuseront des

types d'opérations spécifiques pour cette clé. Nous recommandons que les clés soient générées avec le moins d'attributs nécessaires pour effectuer leur tâche. Par exemple, une clé AES utilisée pour le chiffrement ne doit pas également être autorisée à extraire des clés du HSM. Pour plus d'informations, consultez nos pages d'attributs pour le client suivant SDKs :

- [Attributs de clés PKCS #11](#)
- [Attributs de clés JCE](#)

Dans la mesure du possible, mettez en cache les objets clés pour minimiser la latence : les opérations de recherche de clés interrogeront tous les HSM de votre cluster. Cette opération est coûteuse et ne s'adapte pas au nombre de HSM de votre cluster.

- Avec PKCS #11, vous pouvez trouver des clés à l'aide de l'`C_FindObjectsAPI`.
- Avec JCE, vous trouvez les clés à l'aide du `KeyStore`.

Pour des performances optimales, il est AWS recommandé d'utiliser les commandes de recherche de touches (comme [Rechercher des AWS CloudHSM clés par attributs à l'aide de KMU](#) et [Répertoire des clés d'un utilisateur avec la CLI CloudHSM](#)) une seule fois au démarrage de l'application et de mettre en cache l'objet clé renvoyé dans la mémoire de l'application. Si vous avez besoin de cet objet clé ultérieurement, vous devez le récupérer de votre cache au lieu de demander cet objet pour chaque opération, ce qui alourdira considérablement les performances.

Utiliser le multi-threading

AWS CloudHSM prend en charge les applications multithread, mais il y a certaines choses à garder à l'esprit en ce qui concerne les applications multithread.

Avec PKCS #11, vous ne devez initialiser la bibliothèque PKCS #11 (appel `C_Initialize`) qu'une seule fois. Chaque fil doit se voir attribuer sa propre session (`C_OpenSession`). Il n'est pas recommandé d'utiliser la même session dans plusieurs threads.

Avec JCE, le AWS CloudHSM fournisseur ne doit être initialisé qu'une seule fois. Ne partagez pas les instances d'objets SPI entre les threads. Par exemple, Cipher, Signature, Digest, Mac KeyFactory ou KeyGenerator les objets ne doivent être utilisés que dans le contexte de leur propre thread.

Gérer les erreurs de régulation

Vous pouvez rencontrer des erreurs de régulation HSM dans les circonstances suivantes :

- Votre cluster n'est pas correctement dimensionné pour gérer les pics de trafic.
- Votre cluster n'est pas dimensionné avec une redondance +1 lors des événements de maintenance.
- Les pannes de zone de disponibilité entraînent une réduction du nombre de zones disponibles HSMs dans votre cluster.

Consultez [Limitation du HSM](#) pour plus d'informations sur la meilleure façon de gérer ce scénario.

Pour vous assurer que votre cluster est correctement dimensionné et qu'il ne sera pas limité, il est AWS recommandé de tester la charge dans votre environnement en fonction de votre pic de trafic attendu.

Intégrez les nouvelles tentatives sur les opérations du cluster

AWS peut remplacer votre HSM pour des raisons opérationnelles ou de maintenance. Afin de rendre votre application résiliente face à de telles situations, il est AWS recommandé d'implémenter une logique de nouvelle tentative côté client sur toutes les opérations acheminées vers votre cluster. Les tentatives ultérieures portant sur des opérations ayant échoué en raison de remplacements devraient réussir.

Mettre en œuvre des stratégies de reprise après sinistre

En réponse à un événement, il peut être nécessaire de déplacer votre trafic hors d'un cluster ou d'une région dans son ensemble. Les sections suivantes décrivent plusieurs stratégies pour y parvenir.

Utilisez le peering VPC pour accéder à votre cluster depuis un autre compte ou une autre région : vous pouvez utiliser le peering VPC pour accéder à votre AWS CloudHSM cluster depuis un autre compte ou une autre région. Pour plus d'informations sur la façon de configurer cela, consultez [Qu'est-ce que le peering VPC ?](#) dans le VPC Peering Guide. Une fois que vous avez établi vos connexions d'appairage et configuré vos groupes de sécurité de manière appropriée, vous pouvez communiquer avec les adresses IP HSM de la même manière que vous le feriez normalement.

Connectez-vous à plusieurs clusters à partir de la même application : le fournisseur JCE, la bibliothèque PKCS #11 et la CLI CloudHSM du SDK client 5 prennent en charge la connexion à plusieurs clusters à partir de la même application. Par exemple, vous pouvez avoir deux clusters actifs, chacun situé dans des régions différentes, et votre application peut se connecter aux deux en même temps et équilibrer la charge entre les deux dans le cadre des opérations normales. Si votre application n'utilise pas le SDK client 5 (le dernier SDK), vous ne pouvez pas vous connecter à

plusieurs clusters à partir de la même application. Vous pouvez également maintenir un autre cluster opérationnel et, en cas de panne régionale, transférer votre trafic vers l'autre cluster afin de minimiser les temps d'arrêt. Consultez les pages respectives pour plus de détails :

- [Configuration de plusieurs emplacements avec la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#)
- [Connexion à plusieurs AWS CloudHSM clusters avec le fournisseur JCE](#)
- [Connexion à plusieurs clusters à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Restaurer un cluster à partir d'une sauvegarde : vous pouvez créer un nouveau cluster à partir de la sauvegarde d'un cluster existant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Sauvegardes en cluster dans AWS CloudHSM](#).

Étalez le déploiement de vos applications

Suivez des stratégies de déploiement échelonnées telles que les déploiements par vagues progressives, les déploiements tout-en-un et les déploiements progressifs pour les déploiements et les redémarrages de vos applications clientes. Cette approche minimise l'impact potentiel des modifications tout en garantissant une capacité suffisante pour répondre au trafic de production pendant le déploiement.

AWS CloudHSM surveillance des meilleures pratiques

Cette section décrit les différents mécanismes que vous pouvez utiliser pour surveiller votre cluster et votre application. Pour plus de détails sur la surveillance, voir [Surveillance AWS CloudHSM](#).

Surveiller les journaux des clients

Chaque SDK client écrit des journaux que vous pouvez surveiller. Pour plus d'informations sur la journalisation des clients, consultez [Utilisation des journaux AWS CloudHSM du SDK client](#).

Sur les plateformes conçues pour être éphémères, telles qu'Amazon ECS, la collecte des journaux des clients à partir d'un fichier peut s'avérer difficile. AWS Lambda Dans ces situations, il est recommandé de configurer la journalisation de votre SDK client pour écrire des journaux sur la console. La plupart des services collecteront automatiquement ces résultats et les publieront sur Amazon CloudWatch Logs pour que vous puissiez les conserver et les consulter.

Si vous utilisez une intégration tierce en plus du SDK AWS CloudHSM client, vous devez vous assurer de configurer ce package logiciel pour qu'il enregistre également sa sortie sur la console.

Dans le cas contraire, la sortie du SDK AWS CloudHSM client peut être capturée par ce package et écrite dans son propre fichier journal.

Consultez le [AWS CloudHSM Outil de configuration du SDK client 5](#) pour plus d'informations sur la façon de configurer les options de journalisation dans votre application.

Surveiller les journaux d'audit

AWS CloudHSM publie des journaux d'audit sur votre CloudWatch compte Amazon. Les journaux d'audit proviennent du HSM et permettent de suivre certaines opérations à des fins d'audit.

Vous pouvez utiliser les journaux d'audit pour suivre toutes les commandes de gestion invoquées sur votre HSM. Par exemple, vous pouvez déclencher une alarme lorsque vous remarquez qu'une opération de gestion inattendue est effectuée.

Pour plus d'informations, consultez [Fonctionnement de la journalisation d'audit HSM](#).

Moniteur AWS CloudTrail

AWS CloudHSM est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans AWS CloudHSM. AWS CloudTrail capture tous les appels d'API AWS CloudHSM sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la AWS CloudHSM console et des appels de code vers les opérations de l' AWS CloudHSM API.

Vous pouvez l'utiliser AWS CloudTrail pour auditer tout appel d'API envoyé au plan de AWS CloudHSM contrôle afin de vous assurer qu'aucune activité indésirable n'a lieu sur votre compte.

Consultez [Travailler avec AWS CloudTrail et AWS CloudHSM](#) pour plus de détails.

Surveillez les CloudWatch statistiques d'Amazon

Vous pouvez utiliser CloudWatch les métriques Amazon pour surveiller votre AWS CloudHSM cluster en temps réel. Les métriques peuvent être regroupées par région, ID de cluster ou ID HSM et ID de cluster.

À l'aide CloudWatch des métriques Amazon, vous pouvez configurer les CloudWatch alarmes Amazon pour vous avertir de tout problème potentiel susceptible d'avoir un impact sur votre service. Nous vous recommandons de configurer les alarmes pour surveiller les éléments suivants :

- Vous approchez de votre limite clé sur un HSM

- Approche de la limite du nombre de sessions HSM sur un HSM
- Approche de la limite du nombre d'utilisateurs HSM sur un HSM
- Différences dans le nombre d'utilisateurs ou de clés HSM pour identifier les problèmes de synchronisation
- Il n'est pas normal de HSMs faire évoluer votre cluster jusqu'à ce que AWS CloudHSM le problème soit résolu

Pour en savoir plus, consultez [Utilisation d'Amazon CloudWatch Logs et AWS CloudHSM d'Audit Logs](#).

Clusters dans AWS CloudHSM

Un cluster est un ensemble de modules de sécurité matériels (HSM) individuels qui AWS CloudHSM restent synchronisés. Lorsque vous effectuez une tâche ou une opération sur un HSM d'un cluster, les autres HSMs de ce cluster sont automatiquement mis à jour.

Vous pouvez gérer vos AWS CloudHSM clusters à partir de la [AWS CloudHSM console](#) ou de l'AWS SDKs un des [outils de ligne de commande](#). Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

Pour créer un cluster, consultez [Prise en main](#).

Les rubriques suivantes fournissent des informations supplémentaires sur les clusters.

Rubriques

- [AWS CloudHSM architecture de cluster](#)
- [AWS CloudHSM synchronisation de clusters](#)
- [AWS CloudHSM haute disponibilité du cluster et équilibrage de charge](#)
- [AWS CloudHSM modes de cluster](#)
- [types de HSM dans AWS CloudHSM](#)
- [Connectez le SDK client au cluster AWS CloudHSM](#)
- [Mise à l'échelle HSMs dans un AWS CloudHSM cluster](#)
- [Supprimer un AWS CloudHSM cluster](#)
- [Création de AWS CloudHSM clusters à partir de sauvegardes](#)
- [Migration de type HSM en cluster](#)

AWS CloudHSM architecture de cluster


Lorsque vous créez un cluster, vous spécifiez un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) dans votre AWS compte et un ou plusieurs sous-réseaux dans ce VPC. Nous vous recommandons de créer un sous-réseau dans chaque zone de disponibilité (AZ) de la AWS région que vous avez choisie. Vous pouvez créer des sous-réseaux privés lorsque vous créez un VPC. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section [Créez un cloud privé virtuel \(VPC\) pour AWS CloudHSM](#).

Chaque fois que vous créez un HSM, vous devez spécifier le cluster et la zone de disponibilité de celui-ci. En les plaçant HSMs dans différentes zones de disponibilité, vous obtenez une redondance et une haute disponibilité au cas où une zone de disponibilité ne serait pas disponible.

Lorsque vous créez un HSM, AWS CloudHSM place une Elastic Network Interface (ENI) dans le sous-réseau spécifié de votre AWS compte. L'interface réseau Elastic est l'interface permettant d'interagir avec le HSM. Le HSM réside dans un VPC distinct, dans AWS un compte détenu par. AWS CloudHSM Le HSM et son interface réseau correspondante se trouvent dans la même zone de disponibilité.

Pour interagir avec le HSMs dans un cluster, vous avez besoin du logiciel AWS CloudHSM client. Généralement, vous installez le client sur des instances Amazon EC2, appelées instances client, qui résident dans le même VPC que le HSM ENIs, comme illustré dans la figure suivante. Cela n'est cependant pas techniquement nécessaire ; vous pouvez installer le client sur n'importe quel ordinateur compatible, à condition qu'il puisse se connecter au HSM ENIs. Le client communique avec la personne HSMs de votre cluster par le biais de son ENIs.

La figure suivante représente un AWS CloudHSM cluster composé de trois clusters HSMs, chacun situé dans une zone de disponibilité différente du VPC.



AWS CloudHSM synchronisation de clusters

Dans un AWS CloudHSM cluster, AWS CloudHSM synchronise les touches de HSMs l'individu. Vous n'avez rien à faire pour synchroniser les touches de votre HSMs. Pour synchroniser les utilisateurs et les politiques de chaque HSM, mettez à jour le fichier de configuration du AWS CloudHSM

client avant de [gérer les utilisateurs du HSM](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Conserver la synchronisation des utilisateurs HSM](#).

Lorsque vous ajoutez un nouveau HSM à un cluster, effectuez AWS CloudHSM une sauvegarde de toutes les clés, utilisateurs et politiques d'un HSM existant. Il restaure ensuite la sauvegarde sur le nouvel HSM. Cela permet de synchroniser HSMs les deux.


Si les éléments HSMs d'un cluster ne sont pas synchronisés, les resynchronise AWS CloudHSM automatiquement. Pour ce faire, AWS CloudHSM utilise les informations d'identification de l'[utilisateur de l'appliance](#). Cet utilisateur existe sur tous les HSMs sites fournis par AWS CloudHSM et dispose d'autorisations limitées. Il peut obtenir un hachage d'objets sur le HSM, et extraire et insérer des objets masqués (chiffrés). AWS ne peut pas afficher ou modifier vos utilisateurs ou vos clés, et ne peut pas effectuer d'opérations de chiffrement à l'aide de ces clés.

AWS CloudHSM haute disponibilité du cluster et équilibrage de charge

Lorsque vous créez un AWS CloudHSM cluster avec plusieurs HSM, vous obtenez automatiquement un équilibrage de charge. L'équilibrage de charge signifie que le [AWS CloudHSM client](#) répartit les opérations cryptographiques sur l'ensemble du cluster HSMs en fonction de la capacité de traitement supplémentaire de chaque HSM.

Lorsque vous les créez HSMs dans différentes zones de AWS disponibilité, vous obtenez automatiquement une haute disponibilité. La haute disponibilité signifie que vous bénéficiez d'une fiabilité supérieure, car aucun HSM individuel ne constitue de point de défaillance unique. Nous vous recommandons d'en avoir au moins deux HSMs dans chaque cluster, chaque HSM se trouvant dans différentes zones de disponibilité au sein d'une AWS région.

Par exemple, la figure suivante montre une application de base de données Oracle distribuée dans deux zones de disponibilité différentes. Les instances de base de données stockent leurs clés principales dans un cluster qui inclut un HSM dans chaque zone de disponibilité. AWS CloudHSM synchronise automatiquement les clés avec les deux HSMs afin qu'elles soient immédiatement accessibles et redondantes.



AWS CloudHSM modes de cluster

AWS CloudHSM propose des clusters en deux modes : FIPS et non-FIPS. En mode FIPS, seuls les clés et algorithmes validés par le Federal Information Processing Standard (FIPS) peuvent être utilisés. Le mode non-FIPS propose toutes les clés et tous les algorithmes pris en charge par AWS CloudHSM, indépendamment de l'approbation FIPS.

Consultez les détails de cette page avant de choisir le mode de cluster et le type de HSM qui répondent le mieux à vos besoins.

Note

Tous les clusters créés avant le 10 juin 2024 sont en mode FIPS et ont le type HSM `hsm1.medium`.

Pour connaître le mode et le type de HSM de votre cluster, utilisez la commande [describe-clusters](#).

Le tableau suivant répertorie les principales différences entre chaque mode de cluster :

Fonctionnalité différenciante	Mode FIPS	Mode non FIPS
Compatibilité avec le type HSM	Disponible avec hsm1.medium et hsm2m.medium.	Disponible avec hsm2m.medium.
Compatibilité avec les sauvegardes	Ne peut être utilisé que pour sauvegarder des clusters de restauration en mode FIPS.	Ne peut être utilisé que pour sauvegarder des clusters de restauration en mode non FIPS.
Sélection de clés	Prend en charge la génération et l'utilisation de clés avec des mécanismes approuvés par ¹ la norme FIPS.	Supporte la génération et l'utilisation de clés avec tous les mécanismes validés par la norme FIPS, en plus d'autres mécanismes non validés.
algorithmes	Supporte AWS CloudHSM les algorithmes approuvés ¹ par la norme FIPS.	Prend en charge les AWS CloudHSM algorithmes approuvés par la norme FIPS et non approuvés par la norme FIPS.

[1] Voir [Notifications de dépréciation](#) pour plus de détails.

Avant de choisir un mode de cluster, notez que le mode d'un cluster (FIPS ou non FIPS) ne peut pas être modifié après sa création. Assurez-vous donc de sélectionner le mode adapté à vos besoins.

types de HSM dans AWS CloudHSM

AWS CloudHSM propose également deux types de modules de sécurité matériels (HSM) : hsm1.medium et hsm2m.medium. Consultez les détails de cette page avant de choisir le type de HSM le mieux adapté à vos besoins.

Outre les modes cluster, AWS CloudHSM propose deux types de HSM : hsm1.medium et hsm2m.medium. Chaque type de HSM utilise un matériel différent, et chaque cluster ne peut contenir qu'un seul type de HSM. Le tableau suivant répertorie les principales différences entre les deux :

Fonctionnalité différenciante	hsm1.medium	hsm2m.medium
Compatibilité avec le mode cluster	Disponible pour les clusters en mode FIPS.	Disponible pour les clusters en mode FIPS ou non FIPS.
Compatibilité avec les types de réseaux	Non disponible	Disponible pour les clusters en mode FIPS ou non FIPS.
Compatibilité avec les sauvegardes	Peut être utilisé pour sauvegarder et restaurer des clusters hsm1.medium et hsm2m.medium en mode FIPS.	Ne peut être utilisé que pour sauvegarder et restaurer des clusters hsm2m.medium.
Capacité clé	3 300 par cluster.	16 666 clés au total, les clés asymétriques ayant un maximum de 3 333 par cluster.
Client SDKs	Supporte tous les clients SDKs.	Supporte tous les clients SDKs.
Versions du SDK client	Compatible avec les versions 3.1.0 et ultérieures du SDK.	Compatible avec le SDK client version 5.9.0 et versions ultérieures.
Disponibilité de la région	CloudHSM ne prend plus en charge la création de nouveaux clusters dans aucune région. AWS Pour plus d'informations, consultez la section Notifications d'obsolescence pour plus de détails.	Disponible dans la Région AWS mesure où CloudHSM est disponible.
Performances	Pour connaître les performances de chaque type de HSM, reportez-vous à AWS CloudHSM informations sur les performances .	

Fonctionnalité différenciante	hsm1.medium	hsm2m.medium
Certification	Conforme aux normes FIPS 140-2, PCI DSS, PCI PIN et PCI-3DS. SOC2	Conforme aux normes FIPS 140-3, PCI DSS, PCI PIN et PCI-3DS. SOC2

Connectez le SDK client au cluster AWS CloudHSM

Pour vous connecter au cluster avec le SDK client 5 ou le SDK client 3, vous devez d'abord effectuer deux opérations :

- Disposer d'un certificat d'émission sur l'instance EC2
- Démarrez le SDK client sur le cluster

Placez le certificat émetteur sur chaque instance EC2

Vous créez le certificat émetteur lorsque vous initialisez le cluster. Copiez le certificat émetteur à l'emplacement par défaut de la plateforme sur chaque instance EC2 connectée au cluster.

Linux

```
/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt
```

Windows

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\customerCA.crt
```

Spécifier l'emplacement du certificat émetteur

Avec le SDK client 5, vous utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

PKCS #11 library

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Pour placer le certificat émetteur sous Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

OpenSSL Dynamic Engine Provider

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour placer le certificat émetteur sous Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

JCE provider

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Pour placer le certificat émetteur sous Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

CloudHSM CLI

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Pour placer le certificat émetteur sous Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter [L'outil de configuration](#).

Pour plus d'informations sur l'initialisation du cluster ou sur la création et la signature du certificat, veuillez consulter [Initialiser le cluster](#).

Amorcez le SDK client

Le processus d'amorçage est différent selon la version du SDK client que vous utilisez, mais vous devez disposer de l'adresse IP de l'un des modules de sécurité matériels (HSM) du cluster. Vous pouvez utiliser l'adresse IP de n'importe quel HSM connecté à votre cluster. Une fois le SDK client connecté, il récupère les adresses IP de toutes les adresses IP supplémentaires HSMs et effectue des opérations d'équilibrage de charge et de synchronisation des clés côté client.

Pour obtenir une adresse IP pour le cluster

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Pour ouvrir la page détaillée du cluster, choisissez l'ID du cluster dans le tableau des clusters.
4. Pour obtenir l'adresse IP, allez dans l' HSMs onglet. Pour les IPv4 clusters, choisissez une adresse répertoriée sous IPv4 adresse ENI. Pour les clusters à double pile, utilisez l'adresse ENI IPv4 ou l' IPv6 adresse ENI.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM (AWS CLI)

- Obtenez l'adresse IP d'un HSM à l'aide de la commande [describe-clusters](#) d' AWS CLI. Dans le résultat de la commande, l'adresse IP de HSMs sont les valeurs de `EniIp` et `EniIPv6` (s'il s'agit d'un cluster à double pile).

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
  "Clusters": [
    { ... }
    "Hsms": [
      {
...
        "EniIp": "10.0.0.9",
...
      },
      {
...
        "EniIp": "10.0.1.6",
```

```
"EniIpV6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
```

```
...
```

Pour plus d'informations sur l'amorçage, voir l'[outil de configuration](#).

Pour démarrer le SDK client 5

PKCS #11 library

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 -a <HSM IP addresses>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" -a <HSM IP addresses>
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn -a <HSM IP addresses>
```

OpenSSL Dynamic Engine Provider

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider -a <HSM IP addresses>
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" -a <HSM IP addresses>
```

JCE provider

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce -a <HSM IP addresses>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" -a <HSM IP addresses>
```

CloudHSM CLI

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP du ou des HSM de votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP du ou des HSM de votre cluster.


```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" -a <The ENI
IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Note

vous pouvez utiliser le paramètre `--cluster-id` à la place de `-a <HSM_IP_ADDRESSES>`. Pour connaître les conditions d'utilisation de `--cluster-id`, consultez [AWS CloudHSM Outil de configuration du SDK client 5](#).

Pour démarrer le SDK client 3

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 3

- configureÀ utiliser pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a <IP address>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le SDK client 3

- configureÀ utiliser pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a <HSM IP address>
```

Pour plus d'informations sur la configuration, veuillez consulter [???](#).

Mise à l'échelle HSMs dans un AWS CloudHSM cluster


Pour augmenter ou diminuer votre AWS CloudHSM cluster, ajoutez-le ou supprimez-le à HSMs l'aide de la [AWS CloudHSM console](#) ou de l'AWS SDKs un des [outils de ligne de commande](#). Nous vous recommandons de tester la charge de votre cluster pour déterminer le pic de charge auquel vous devez vous attendre, puis d'y ajouter un ou plusieurs HSM supplémentaires pour garantir une haute disponibilité.

Rubriques

- [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#)
- [Supprimer un HSM d'un cluster AWS CloudHSM](#)

Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM

La figure suivante illustre les événements qui se produisent lorsque vous ajoutez un HSM à un cluster.



1. Vous ajoutez un nouvel HSM à un cluster. Les procédures suivantes expliquent comment procéder à partir de la [console AWS CloudHSM](#), de l'[AWS Command Line Interface AWS CLI](#) et de l'[API AWS CloudHSM](#).

Il s'agit de la seule action que vous effectuez. Les événements restants se produisent automatiquement.

2. AWS CloudHSM crée une copie de sauvegarde d'un HSM existant dans le cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Sauvegardes](#).

3. AWS CloudHSM restaure la sauvegarde sur le nouveau HSM. Cela permet de s'assurer que le HSM est synchronisé avec les autres HSM du cluster.
4. L'existant HSMs dans le cluster informe le AWS CloudHSM client de la présence d'un nouveau HSM dans le cluster.
5. Le client établit une connexion au nouvel HSM.

Pour ajouter un HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Choisissez un cluster pour le HSM que vous ajoutez.
3. HSMs Dans l'onglet, choisissez Create HSM.
4. Choisissez une zone de disponibilité (AZ) pour le HSM que vous créez. Ensuite, choisissez Créer.

Pour ajouter un HSM (AWS CLI)

- À l'invite de commande, exécutez la commande [create-hsm](#), en spécifiant un ID de cluster et une zone de disponibilité pour le HSM que vous créez. Si vous ne connaissez pas l'ID de cluster de votre cluster favori, exécutez la commande [describe-clusters](#). Spécifiez la zone de disponibilité dans le format suivant : us-east-2a, us-east-2b, etc.

```
$ aws cloudhsmv2 create-hsm --cluster-id <cluster ID> --availability-  
zone <Availability Zone>  
{  
  "Hsm": {  
    "State": "CREATE_IN_PROGRESS",  
    "ClusterId": "cluster-5a73d5qzrdh",  
    "HsmId": "hsm-lgavqitns2a",  
    "SubnetId": "subnet-0e358c43",  
    "AvailabilityZone": "us-east-2c",  
    "EniId": "eni-bab18892",  
    "EniIp": "10.0.3.10",  
    "EniIpV6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733"  
  }  
}
```

Pour ajouter un HSM (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [CreateHsm](#), en spécifiant l'ID de cluster et une zone de disponibilité pour le HSM que vous créez.

Supprimer un HSM d'un cluster AWS CloudHSM

Vous pouvez supprimer un HSM à l'aide de la [AWS CloudHSM console](#), de [AWS CLI](#), ou de l' AWS CloudHSM API.

Pour supprimer un HSM (console)

- Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
- Choisissez le cluster qui contient le HSM que vous supprimez.
- HSMDans l'onglet, choisissez le HSM que vous souhaitez supprimer. Ensuite, choisissez Delete HSM.
- Confirmez que vous voulez supprimer le HSM. Ensuite, choisissez Supprimer.

Pour supprimer un HSM (AWS CLI)

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [delete-hsm](#). Transmettez l'ID du cluster qui contient le HSM que vous supprimez et l'un des identificateurs HSM suivants :
 - ID du HSM (`--hsm-id`)
 - Adresse IP du HSM (`--eni-ip`)
 - ID d'interface réseau Elastic du HSM (`--eni-id`)

Si vous ne connaissez pas les valeurs de ces identificateurs, exécutez la commande [describe-clusters](#).

```
$ aws cloudhsmv2 delete-hsm --cluster-id <cluster ID> --eni-ip <HSM IP address>
{
  "HsmId": "hsm-lgavqitns2a"
}
```

Pour supprimer un HSM (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [DeleteHsm](#), en spécifiant l'ID de cluster et un identificateur pour le HSM que vous supprimez.

Supprimer un AWS CloudHSM cluster

Avant de pouvoir supprimer un cluster, vous devez tout supprimer HSMs du cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Supprimer un HSM d'un cluster AWS CloudHSM](#).

Une fois que vous avez tout supprimé HSMs, vous pouvez supprimer un cluster à l'aide de la [AWS CloudHSM console](#), du [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) ou de l' AWS CloudHSM API.

Pour supprimer un cluster (console)

- Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
- Choisissez le cluster à supprimer. Ensuite, choisissez Delete cluster.
- Confirmez que vous voulez supprimer le cluster, puis choisissez Delete.

Pour supprimer un cluster (AWS CLI)

- À l'invite de commande, exécutez la commande [delete-cluster](#), en spécifiant l'ID du cluster à supprimer. Si vous ne connaissez pas l'ID du cluster, exécutez la commande [describe-clusters](#).

```
$ aws cloudhsmv2 delete-cluster --cluster-id <cluster ID>
{
  "Cluster": {
    "Certificates": {
      "ClusterCertificate": "<certificate string>"
    },
    "SourceBackupId": "backup-rtq2dwi2gq6",
    "SecurityGroup": "sg-40399d28",
    "CreateTimestamp": 1504903546.035,
    "SubnetMapping": {
      "us-east-2a": "subnet-f1d6e798",
      "us-east-2c": "subnet-0e358c43",
      "us-east-2b": "subnet-40ed9d3b"
    },
    "ClusterId": "cluster-kdmrayrc7gi",
    "VpcId": "vpc-641d3c0d",
```

```
"State": "DELETE_IN_PROGRESS",
"HsmType": "hsm1.medium",
"StateMessage": "The cluster is being deleted.",
"Hsms": [],
"BackupPolicy": "DEFAULT"
}
}
```

Pour supprimer un cluster AWS CloudHSM (API)

- Envoyez une demande [DeleteCluster](#), en spécifiant l'ID du cluster à supprimer.

Création de AWS CloudHSM clusters à partir de sauvegardes

Pour restaurer un AWS CloudHSM cluster à partir d'une sauvegarde, suivez les étapes décrites dans cette rubrique. Ce cluster contiendra les mêmes utilisateurs, éléments de clé, certificats, configuration et stratégies que la sauvegarde que vous avez restaurée. Pour plus d'informations sur la gestion des sauvegardes, consultez [Sauvegardes de cluster](#).

Création de clusters à partir de sauvegardes (console)

- Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
- Choisissez Créer un cluster.
- Dans la section Configuration de cluster, effectuez les opérations suivantes :
 - Pour VPC, choisissez un VPC pour le cluster que vous créez.
 - Pour AZ(s), choisissez un sous-réseau privé pour chaque zone de disponibilité que vous ajoutez au cluster.
 - Pour Type de réseau, choisissez le protocole IP que vous HSMs utiliserez pour les connexions.
- Dans la section Cluster source, effectuez les opérations suivantes :
 - Choisissez Restore cluster from existing backup.
 - Choisissez la sauvegarde que vous restaurez.
- Choisissez Suivant : Vérification.
- Vérifiez la configuration de votre cluster, puis choisissez Create cluster.

7. Spécifiez la durée pendant laquelle le service doit conserver les sauvegardes.

Acceptez la période de conservation par défaut de 90 jours ou saisissez une nouvelle valeur comprise entre 7 et 379 jours. Le service supprimera automatiquement les sauvegardes de ce cluster plus anciennes que la valeur que vous spécifiez ici. Cette valeur peut être modifiée par la suite. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration de la conservation des sauvegardes](#).

8. Choisissez Suivant.

9. (Facultatif) Saisissez une clé de balise et une valeur de balise facultative. Pour ajouter plusieurs balises au cluster, sélectionnez Ajouter une balise.

10. Choisissez Examiner.

11. Vérifiez la configuration de votre cluster, puis choisissez Create cluster (Créer un cluster).

Tip

Pour créer un HSM dans ce cluster contenant les mêmes utilisateurs, éléments clés, certificats, configurations et politiques que ceux de la sauvegarde que vous avez restaurée, [ajoutez un HSM](#) au cluster.

Création de clusters à partir de sauvegardes (AWS CLI)

Pour déterminer l'ID de sauvegarde, exécutez la commande [describe-backups](#).

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [create-cluster](#). Spécifiez le type d'instance HSM, le sous-réseau IDs des sous-réseaux dans lesquels vous prévoyez de créer HSMs et l'ID de sauvegarde de la sauvegarde que vous restaurez.

```
$ aws cloudhsmv2 create-cluster --hsm-type hsm2m.medium \
                                --subnet-ids <subnet ID 1> <subnet ID 2> <subnet ID
N> \
                                --source-backup-id <backup ID>
                                --mode <FIPS> \
                                --network-type <IPV4>
{
  "Cluster": {
    "HsmType": "hsm2m.medium",
    "VpcId": "vpc-641d3c0d",
```

```

    "Hsms": [],
    "State": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "SourceBackupId": "backup-rtq2dwi2gq6",
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
        "Type": "DAYS",
        "Value": 90
    },
    "NetworkType": "IPv4",
    "SecurityGroup": "sg-640fab0c",
    "CreateTimestamp": 1504907311.112,
    "SubnetMapping": {
        "us-east-2c": "subnet-0e358c43",
        "us-east-2a": "subnet-f1d6e798",
        "us-east-2b": "subnet-40ed9d3b"
    },
    "Certificates": {
        "ClusterCertificate": "<certificate string>"
    },
    "ClusterId": "cluster-jxhlf7644ne"
}

```

Création de clusters à partir de sauvegardes (AWS CloudHSM API)

Reportez-vous à la rubrique suivante pour savoir comment créer des clusters à partir de sauvegardes à l'aide de l'API.

- [CreateCluster](#)

Migration de type HSM en cluster

AWS CloudHSM offre la possibilité de modifier le type de HSM d'un cluster existant. Consultez le tableau de cette page pour déterminer si la modification du type HSM est autorisée.

Pour plus d'informations sur les types de produits HSMs pris en charge et leurs fonctionnalités, reportez-vous à [types de HSM dans AWS CloudHSM](#).

Note

Vous ne pouvez pas modifier le mode FIPS d'un cluster au cours de cette opération.

De	À	Comment
hsm1.medium	hsm2m.medium	Autorisé
hsm2m.medium	hsm1.medium	Conditionnel. Vous pouvez revenir de hsm2m.medium à hsm1.medium dans les 24 heures suivant le début d'une migration.

Rubriques

- [Migration de hsm1.medium vers hsm2m.medium](#)

Migration de hsm1.medium vers hsm2m.medium

Vous pouvez migrer votre AWS CloudHSM cluster de hsm1.medium vers hsm2m.medium. Cette rubrique décrit les conditions préalables, le processus de migration et les procédures de restauration.

Avant de commencer la migration, assurez-vous que votre application suit les recommandations figurant dans [Concevez votre cluster pour une haute disponibilité](#). Cela permet d'éviter les temps d'arrêt pendant le processus.

Note

Les migrations automatiques vers hsm2m.medium débuteront le 20 janvier 2026.

Présentation du processus de migration de hsm1.medium vers hsm2m.medium

Vous pouvez démarrer la migration à l'aide de la AWS CloudHSM console AWS CLI, de l'API ou de l' AWS CloudHSM API. Quel que soit l'endroit où vous l'initiez, la migration du AWS CloudHSM

cluster utilise le point de terminaison de l'`modify-cluster` API. Sinon, AWS CloudHSM migrera automatiquement le cluster en votre nom. Une fois la migration lancée, l'ensemble de votre cluster passe en mode d'écriture limitée. Pour plus d'informations, consultez la section [Mode d'écriture limitée du cluster](#).

Pour minimiser l'impact, passez HSMs de AWS CloudHSM `hsm1.medium` à `hsm2m.medium` un par un. Le remplacement HSMs conserve les mêmes adresses IP, ce qui ne nécessite aucune modification de configuration pendant ou après la migration.

Voici comment fonctionne la migration :

1. Avant de migrer le premier HSM, AWS CloudHSM crée une sauvegarde complète de l'ensemble du cluster.
2. À l'aide de cette sauvegarde, AWS CloudHSM crée un nouveau HSM du type demandé (`hsm2m.medium`) pour remplacer le premier HSM.
3. Avant de migrer chaque HSM suivant, AWS CloudHSM crée une nouvelle sauvegarde complète de l'ensemble du cluster.
4. AWS CloudHSM répète les étapes 3 et 4 pour chaque HSM du cluster, en migrant un HSM à la fois.
5. Chaque migration HSM individuelle prend environ 30 minutes.

AWS CloudHSM surveille l'état du cluster et effectue des validations tout au long du processus de migration. S'il AWS CloudHSM détecte une augmentation du nombre d'erreurs ou si un contrôle de validation échoue, il arrête automatiquement la migration et rétablit le type HSM d'origine du cluster. Vous pouvez également effectuer une restauration manuelle jusqu'à 24 heures après le début de la migration. Avant de procéder à une annulation, consultez les considérations [relatives à la restauration du type HSM](#).

Conditions préalables à la migration vers `hsm2m.medium`

Votre AWS CloudHSM cluster existant doit répondre à ces exigences pour migrer vers `hsm2m.medium`. Si une condition n'est pas remplie lors des contrôles de validation, rétablit AWS CloudHSM automatiquement le type HSM d'origine du cluster.

Pour obtenir la liste des problèmes de migration connus, voir [???](#)

- Au cours des 7 derniers jours :

- Toutes les connexions client ont utilisé le SDK 5.9 ou supérieur.
 - Si vous effectuez la vérification ECDSA, toutes les connexions client ont utilisé le SDK 5.13 ou supérieur.
- AWS CloudHSM les instances n'ont utilisé que des fonctionnalités prises en charge (et aucune des fonctionnalités obsolètes). Voir [Notifications d'obsolescence](#) pour plus de détails.
- Vous devez avoir utilisé un SDK pour vous connecter à au moins un HSM du cluster au cours des 7 derniers jours.
- Le cluster est dans un état ACTIF.
- Le cluster en compte 27 HSMs ou moins.
- Le taux d'erreur pour les opérations HSM n'augmente pas pendant la migration.

 Note

La restriction précédente qui empêchait les clients ayant des charges de travail à clé symbolique de migrer a été supprimée.

Mode d'écriture limitée du cluster

Lorsque votre cluster démarre la migration, il passe en mode d'écriture limitée. Les opérations susceptibles de modifier l'état du HSM sont rejetées. Toutes les opérations de lecture restent inchangées.

Au cours de la migration, votre application reçoit une erreur du HSM lorsqu'elle tente les opérations suivantes :

- Génération et suppression de clés de jeton (les charges de travail de clés de session continuent de fonctionner).
- Toutes les créations, suppressions ou modifications d'utilisateurs.
- Opérations relatives au quorum.
- Modification des clés dans le HSM, telle que la modification des attributs clés.
- Enregistrement MTLS.

AWS CloudHSM place également votre cluster dans un `MODIFY_IN_PROGRESS` état pendant la migration. Pendant ce temps, vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer HSMs du cluster.

Démarrage de la migration

Le processus de migration du cluster remplace une personne HSMs à la fois dans votre cluster. La durée dépend du nombre de membres HSMs de votre cluster. En moyenne, ce processus prend environ 30 minutes par HSM. Vous pouvez suivre les progrès en surveillant le type de HSM des individus HSMs du cluster pour voir combien d'entre eux ont été migrés vers le nouveau type.

Console

Pour modifier le type de HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Sélectionnez le bouton radio à côté de l'ID du cluster que vous souhaitez modifier
3. Dans le menu Actions, choisissez Modify HSM Type et sélectionnez le type de HSM souhaité

Cette procédure place votre cluster dans MODIFY_IN_PROGRESS cet état. Après la migration, votre cluster revient à son ACTIVE état initial.

AWS CLI

Pour modifier le type de HSM () [AWS CLI](#)

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [modify-cluster](#). Spécifiez l'ID du cluster et le type de HSM souhaité.

```
$ aws cloudhsmv2 modify-cluster --cluster-id <cluster ID> --hsm-type <HSM Type>

{
  "Cluster": {
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
      "Type": "DAYS",
      "Value": 90
    },
    "VpcId": "vpc-50ae0636",
    "SubnetMapping": {
      "us-west-2b": "subnet-49a1bc00",
      "us-west-2c": "subnet-6f950334",
      "us-west-2a": "subnet-fd54af9b"
    }
  }
}
```

```
    },
    "SecurityGroup": "sg-6cb2c216",
    "HsmType": "hsm2m.medium",
    "HsmTypeRollbackExpiration": 1730383180.000,
    "Certificates": {},
    "State": "MODIFY_IN_PROGRESS",
    "Hsms": [],
    "ClusterId": "cluster-igklspoyj5v",
    "ClusterMode": "FIPS",
    "CreateTimestamp": 1502423370.069
  }
}
```

Cette procédure place votre cluster dans MODIFY_IN_PROGRESS cet état. Après la migration, votre cluster revient à son ACTIVE état initial.

AWS CloudHSM API

Pour modifier le type de HSM (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [ModifyCluster](#). Spécifiez l'ID du cluster et le type HSM souhaité pour le cluster.

Cette procédure place votre cluster dans MODIFY_IN_PROGRESS cet état. Après la migration, votre cluster revient à son ACTIVE état initial.

Annulation de la migration

AWS CloudHSM surveille les taux d'erreur élevés et effectue des contrôles de validation continus tout au long de la migration. En cas AWS CloudHSM de détection d'une baisse de la qualité de service ou d'un échec de validation, il initie automatiquement une restauration vers le type HSM d'origine de votre cluster. Lors d'une restauration, pour chaque HSM du cluster :

- AWS CloudHSM utilise la sauvegarde effectuée au début de la migration de ce HSM.
- Il remplace un HSM à la fois jusqu'à ce que tous HSMs soient renvoyés au type d'origine.
- Votre cluster reste en mode d'écriture limitée tout au long du processus.

Vous pouvez annuler la migration dans les 24 heures suivant son lancement. Pour vérifier la date limite de rétrogradation :

1. Exécutez la commande [describe-clusters](#).
2. Recherchez la `HsmTypeRollbackExpiration` valeur. Cet horodatage correspond à votre date limite d'annulation.

Si vous décidez de revenir en arrière, faites-le avant cette date limite. La restauration utilise la dernière sauvegarde de votre type HSM d'origine.

Warning

Faites preuve de prudence avant de revenir en arrière une fois la migration terminée. Si vous effectuez une migration puis que vous l'utilisez AWS CloudHSM pour créer de nouvelles clés ou de nouveaux utilisateurs, l'annulation peut entraîner une perte de données. Consultez la section [Synchronisation des données après une annulation](#) pour savoir comment atténuer les pertes de données après une annulation.

Console

Pour annuler votre type de HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Sélectionnez l'ID du cluster que vous souhaitez annuler.
3. Dans le menu Actions, choisissez `Modify HSM Type` et sélectionnez le type de HSM d'origine

Cette procédure place votre cluster dans `ROLLBACK_IN_PROGRESS` cet état. Après la restauration, votre cluster revient à son `ACTIVE` état initial.

AWS CLI

Pour annuler votre type de HSM () [AWS CLI](#)

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [modify-cluster](#). Spécifiez l'ID du cluster et le type HSM d'origine.

```
$ aws cloudhsmv2 modify-cluster --cluster-id <cluster ID> --hsm-type <HSM Type>

{
  "Cluster": {
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
      "Type": "DAYS",
      "Value": 90
    },
    "VpcId": "vpc-50ae0636",
    "SubnetMapping": {
      "us-west-2b": "subnet-49a1bc00",
      "us-west-2c": "subnet-6f950334",
      "us-west-2a": "subnet-fd54af9b"
    },
    "SecurityGroup": "sg-6cb2c216",
    "HsmType": "hsm1.medium",
    "HsmTypeRollbackExpiration": 1730383180.000,
    "Certificates": {},
    "State": "ROLLBACK_IN_PROGRESS",
    "Hsms": [],
    "ClusterId": "cluster-igklspoyj5v",
    "ClusterMode": "FIPS",
    "CreateTimestamp": 1502423370.069
  }
}
```

Cette procédure place votre cluster dans ROLLBACK_IN_PROGRESS cet état. Après la restauration, votre cluster revient à son ACTIVE état initial.

AWS CloudHSM API

Pour annuler votre type de HSM (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [ModifyCluster](#). Spécifiez l'ID du cluster et le type HSM d'origine du cluster.

Cette procédure place votre cluster dans `ROLLBACK_IN_PROGRESS` cet état. Après la restauration, votre cluster revient à son `ACTIVE` état initial.

Synchronisation des données après une annulation

Pendant la migration, vos HSMs êtes en mode écriture limitée, ce qui empêche toute modification de l'état du HSM. Si vous revenez en arrière pendant cette période (alors que le cluster l'est `MODIFY_IN_PROGRESS`), le contenu du cluster est identique à celui du cluster d'origine.

Une fois que votre cluster est revenu à l'`ACTIVE` état, le mode d'écriture limitée est levé. Si vous créez une clé ou un utilisateur alors que vous êtes dans `ACTIVE` l'état puis que vous revenez en arrière, cette clé ou cet utilisateur ne sera pas présent dans votre cluster annulé.

Pour gérer la synchronisation des utilisateurs, utilisez [la gestion des utilisateurs avec la CLI](#) CloudHSM pour recréer les utilisateurs manquants sur votre cluster annulé. Les utilisateurs doivent être recréés manuellement car la `user replicate` commande ne prend pas en charge la synchronisation des utilisateurs de `hsm2m.medium` vers `hsm1.medium`. Voir l'utilisateur reproduire les [problèmes connus](#).

Pour gérer la synchronisation des clés, utilisez la commande [key replicate](#) pour répliquer une clé entre deux clusters. Si vous n'avez pas installé la CLI CloudHSM, consultez les instructions figurant dans. [???](#)

Pour synchroniser les touches après une annulation

Procédez comme suit une fois la restauration terminée. Nous utiliserons les termes suivants :

- « cluster-1 » : votre cluster annulé (maintenant `hsm1.medium`)
- « cluster-2 » : Un nouveau cluster `hsm2m.medium` temporaire que vous allez créer

1. Créez un nouveau cluster `hsm2m.medium` (cluster-2) à l'aide de la dernière sauvegarde `hsm2m.medium` du cluster-1 :

```
aws cloudhsmv2 create-cluster --hsm-type hsm2m.medium \
                                --subnet-ids <subnet ID 1> <subnet ID 2> <subnet ID
N> \
                                --source-backup-id <backup ID>
                                --mode <FIPS>
```


2. Créez un HSM dans le cluster-2 :

```
aws cloudhsmv2 create-hsm --cluster-id <cluster-2 ID>
```

3. Répertoriez les clés du cluster-2 qui doivent être répliquées :

```
cloudhsm-cli key list --cluster-id <cluster-2 ID>
```

4. Répliquez chaque clé du cluster-2 au cluster-1 :

```
cloudhsm-cli key replicate --source-cluster-id <cluster-2 ID> \  
                           --destination-cluster-id <cluster-1 ID> \  
                           --filter attr.label=<key ID>
```

5. Répétez l'étape 4 pour chaque clé à copier.

6. Supprimez le HSM dans le cluster-2 :

```
aws cloudhsmv2 delete-hsm --cluster-id <cluster-2 ID> --hsm-id <HSM ID>
```

7. Supprimer le cluster-2 :

```
aws cloudhsmv2 delete-cluster --cluster-id <cluster-2 ID>
```

Utilisateurs de HSM dans AWS CloudHSM

Avant de pouvoir utiliser votre AWS CloudHSM cluster pour le cryptotraitement, vous devez créer des utilisateurs et des [clés sur les](#) modules de sécurité matériels (HSM) de votre cluster.

Note

Les utilisateurs HSM sont distincts des utilisateurs IAM. Les utilisateurs IAM qui disposent des informations d'identification correctes peuvent créer HSMs en interagissant avec les ressources via l'API AWS. Une fois le HSM créé, vous devez utiliser les informations d'identification de l'utilisateur HSM pour authentifier les opérations sur le HSM.

Dans AWS CloudHSM, vous devez utiliser les outils de ligne de commande de la CLI [CloudHSM ou de l'utilitaire de gestion CloudHSM](#) (CMU) pour créer et gérer les utilisateurs sur votre HSM. La CLI CloudHSM est conçue pour être utilisée avec [les dernières séries de versions de SDK](#), tandis que le CMU est conçu pour être utilisé avec [les séries de versions de SDK précédentes](#).

Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs HSM dans AWS CloudHSM. Vous pouvez également apprendre à utiliser l'authentification par quorum (également connue sous le nom de contrôle d'accès M sur N).

Rubriques

- [Gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM](#)
- [Gestion des utilisateurs HSM avec l'utilitaire de gestion CloudHSM \(CMU\)](#)

Gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM

[Pour gérer les utilisateurs du module de sécurité matérielle \(HSM\) AWS CloudHSM, vous devez vous connecter au HSM avec le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur.](#) Seuls les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs. Le HSM contient un administrateur par défaut appelé admin. Vous définissez le mot de passe pour admin lorsque vous avez [activé le cluster](#).

Cette rubrique fournit des step-by-step instructions et des détails sur la gestion des utilisateurs HSM à l'aide de la CLI CloudHSM.

Rubriques

- [Conditions préalables à la gestion des utilisateurs dans la CLI CloudHSM](#)
- [Types d'utilisateurs HSM pour la CLI CloudHSM](#)
- [Tableau des autorisations utilisateur HSM pour la CLI CloudHSM](#)
- [Création d'un administrateur utilisateur HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Création d'un utilisateur de chiffrement HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Répertorier tous les utilisateurs HSM du cluster à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Modifier les mots de passe des utilisateurs HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Supprimer des utilisateurs HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Gérez le MFA pour les utilisateurs HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Gestion de l'authentification par quorum \(contrôle d'accès M of N\) à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Conditions préalables à la gestion des utilisateurs dans la CLI CloudHSM

Avant d'utiliser la CLI CloudHSM pour gérer les AWS CloudHSM utilisateurs des modules de sécurité matériels (HSM), vous devez remplir ces conditions préalables. Les rubriques suivantes décrivent la prise en main de la CLI CloudHSM.

Rubriques

- [Obtenez l'adresse IP d'un HSM dans AWS CloudHSM](#)
- [Télécharger la CLI CloudHSM](#)

Obtenez l'adresse IP d'un HSM dans AWS CloudHSM

Pour utiliser la CLI CloudHSM, vous devez utiliser l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration locale. Pour obtenir des instructions sur l'exécution de l'outil de configuration avec la CLI CloudHSM, consultez [Commencer à utiliser l'interface de ligne de AWS CloudHSM commande \(CLI\)](#). Le paramètre `-a` vous oblige à ajouter l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster. Si vous en avez plusieurs HSMs, vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse IP. Cela garantit que la CLI CloudHSM peut propager toutes les modifications que vous apportez sur l'ensemble du cluster. N'oubliez pas que la CLI CloudHSM utilise son fichier local pour suivre les informations du cluster. Si le cluster a changé depuis la dernière fois que vous avez utilisé la CLI CloudHSM depuis un hôte particulier, vous devez ajouter ces modifications au fichier de configuration local stocké sur cet hôte. Ne supprimez jamais un HSM lorsque vous utilisez la CLI CloudHSM.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Pour ouvrir la page détaillée du cluster, choisissez l'ID du cluster dans le tableau des clusters.
4. Pour obtenir l'adresse IP, allez dans l' HSMs onglet. Pour les IPv4 clusters, choisissez une adresse répertoriée sous IPv4 adresse ENI. Pour les clusters à double pile, utilisez l'adresse ENI IPv4 ou l' IPv6 adresse ENI.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM (AWS CLI)

- Obtenez l'adresse IP d'un HSM à l'aide de la commande [describe-clusters](#) d' AWS CLI. Dans le résultat de la commande, l'adresse IP de HSMs sont les valeurs de `EniIp` et `EniIpV6` (s'il s'agit d'un cluster à double pile).

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
  "Clusters": [
    { ... }
    "Hsms": [
      {
...
        "EniIp": "10.0.0.9",
...
      },
      {
...
        "EniIp": "10.0.1.6",
        "EniIpV6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
...
      }
    ]
  }
}
```

Télécharger la CLI CloudHSM

La dernière version de la CLI CloudHSM est disponible pour les tâches de gestion des utilisateurs HSM pour le SDK client 5. Pour télécharger et installer la CLI CloudHSM, suivez les instructions de la section [Installation et configuration de la CLI CloudHSM](#).

Types d'utilisateurs HSM pour la CLI CloudHSM

La plupart des opérations que vous effectuez sur le module de sécurité matériel (HSM) nécessitent les informations d'identification d'un utilisateur AWS CloudHSM HSM. Le HSM authentifie chaque utilisateur HSM et chaque utilisateur HSM possède un type qui détermine les opérations que vous pouvez effectuer sur le HSM en tant qu'utilisateur.

Note

Les utilisateurs HSM sont distincts des utilisateurs IAM. Les utilisateurs IAM qui disposent des informations d'identification correctes peuvent créer HSMs en interagissant avec les ressources via l'API AWS. Une fois le HSM créé, vous devez utiliser les informations d'identification de l'utilisateur HSM pour authentifier les opérations sur le HSM.

Types d'utilisateur

- [Administrateur non activé](#)
- [Admin](#)
- [Utilisateur de chiffrement \(CU\)](#)
- [utilisateur de l'appareil \(AU\)](#)

Administrateur non activé

Dans la CLI CloudHSM, l'administrateur non activé est un utilisateur temporaire qui n'existe que sur le premier HSM d'un cluster AWS CloudHSM qui n'a jamais été activé. Pour [activer un cluster](#), exécutez la commande `cluster activate` dans la CLI CloudHSM. Après avoir exécuté cette commande, les administrateurs non activés sont invités à modifier le mot de passe. Après avoir modifié le mot de passe, l'administrateur non activé devient administrateur.

Admin

Dans la CLI CloudHSM, l'administrateur peut effectuer des opérations de gestion des utilisateurs. Par exemple, il peut créer et supprimer des utilisateurs, et modifier les mots de passe des utilisateurs. Pour plus d'informations sur les administrateurs, veuillez consulter le [Tableau des autorisations utilisateur HSM pour la CLI CloudHSM](#).

Utilisateur de chiffrement (CU)

Un utilisateur de chiffrement (CU) peut effectuer les opérations de chiffrement et de gestion des clés suivantes.

- Gestion des clés - Créer, supprimer, partager, importer et exporter des clés de chiffrement.
- Opérations de chiffrement - Utiliser les clés de chiffrement pour le chiffrement, le déchiffrement, la signature, la vérification, et plus encore.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tableau des autorisations utilisateur HSM pour la CLI CloudHSM](#).

utilisateur de l'appareil (AU)

L'utilisateur de l'appliance (AU) peut effectuer des opérations de clonage et de synchronisation sur le cluster. HSMs AWS CloudHSM utilise l'AU pour synchroniser le HSMs dans un AWS CloudHSM cluster. L'UA existe sur tous les HSMs sites fournis par AWS CloudHSM et dispose d'autorisations limitées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tableau des autorisations utilisateur HSM pour la CLI CloudHSM](#).

AWS ne peut effectuer aucune opération sur votre HSMs . AWS ne peut pas afficher ou modifier vos utilisateurs ou vos clés et ne peut effectuer aucune opération cryptographique à l'aide de ces clés.

Tableau des autorisations utilisateur HSM pour la CLI CloudHSM

Le tableau suivant répertorie les opérations du module de sécurité matérielle (HSM) triées par type d'utilisateur ou de session HSM dans lequel elles peuvent être effectuées. AWS CloudHSM

	Admin	Utilisateur de chiffrement (CU)	utilisateur de l'appareil (AU)	Session non authentifiée
Obtention d'informations de base sur le cluster ¹	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui

	Admin	Utilisateur de chiffrement (CU)	utilisateur de l'appareil (AU)	Session non authentifiée
Changement de son mot de passe	 Oui	 Oui	 Oui	Non applicable
Changement du mot de passe d'un utilisateur	 Oui	 Non	 Non	 Non
Ajout et suppression d'utilisateurs	 Oui	 Non	 Non	 Non
Obtention du statut de la synchronisation ²	 Oui	 Oui	 Oui	 Non
Extraction et insertion d'objets masqués ³	 Oui	 Oui	 Oui	 Non
Fonctions de gestion des clés ⁴	 Non	 Oui	 Non	 Non
Chiffrement et déchiffrement	 Non	 Oui	 Non	 Non

	Admin	Utilisateur de chiffrement (CU)	utilisateur de l'appareil (AU)	Session non authentifiée
Connexion et vérification	 Non	 Oui	 Non	 Non
Générez des résumés et HMACs	 Non	 Oui	 Non	 Non

- [1] Les informations de base du cluster incluent le nombre de membres du HSMs cluster et l'adresse IP, le modèle, le numéro de série, l'identifiant de l'appareil, l'identifiant du microprogramme, etc. de chaque HSM.
- [2] L'utilisateur peut obtenir un ensemble de résumés (hachages) qui correspondent aux clés du HSM. Une application peut comparer ces ensembles de résumés pour comprendre l'état de synchronisation HSMs d'un cluster.
- [3] Les objets masqués sont des clés qui sont chiffrées avant de quitter le HSM. Elles ne peuvent pas être déchiffrées en dehors du HSM. Elles ne sont déchiffrées que lorsqu'elles sont insérées dans un HSM qui se trouve dans le même cluster que le HSM duquel elles ont été extraites. Une application peut extraire et insérer des objets masqués pour les synchroniser HSMs dans un cluster.
- [4] Les fonctions de gestion des clés incluent la création, la suppression, l'encapsulation, le désencapsulation et la modification des attributs de clés.

Création d'un administrateur utilisateur HSM à l'aide de la CLI CloudHSM

Suivez ces étapes pour créer un utilisateur administrateur du module de sécurité matérielle (HSM) à l'aide de la CLI CloudHSM.

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer le mode interactif de la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Utilisez la commande login et connectez-vous au cluster en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role admin
```

3. Le système vous invite à saisir votre mot de passe. Entrez le mot de passe, et le résultat indique que la commande a été exécutée avec succès.

```
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "admin"
  }
}
```

4. Entrez la commande suivante pour créer un administrateur.

```
aws-cloudhsm > user create --username <username> --role admin
```

5. Saisissez le mot de passe du nouvel utilisateur.
6. Entrez à nouveau le mot de passe pour confirmer que le mot de passe que vous avez saisi est correct.

Création d'un utilisateur de chiffrement HSM à l'aide de la CLI CloudHSM

Procédez comme suit pour créer un utilisateur cryptographique (CU) du module de sécurité matériel (HSM) à l'aide de la CLI CloudHSM.

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer le mode interactif de la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Utilisez la commande login et connectez-vous au cluster en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role admin
```

3. Le système vous invite à saisir votre mot de passe. Entrez le mot de passe, et le résultat indique que la commande a été exécutée avec succès.

```
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<USERNAME>",
    "role": "admin"
  }
}
```

4. Saisissez la commande suivante pour créer un utilisateur de chiffrement :

```
aws-cloudhsm > user create --username <username> --role crypto-user
```

5. Saisissez le mot de passe du nouvel utilisateur de chiffrement.
6. Entrez à nouveau le mot de passe pour confirmer que le mot de passe que vous avez saisi est correct.

Répertorier tous les utilisateurs HSM du cluster à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la user list commande dans la CLI CloudHSM pour répertorier tous les utilisateurs AWS CloudHSM du cluster. Vous n'avez pas besoin de vous connecter pour exécuter user list. Tous les types d'utilisateurs peuvent répertorier des utilisateurs.

Procédez comme suit pour répertorier tous les utilisateurs du cluster

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer le mode interactif de la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Saisissez la commande suivante pour répertorier tous les utilisateurs du cluster :

```
aws-cloudhsm > user list
```

Pour plus d'informations sur user list, veuillez consulter la rubrique [Répertorier les utilisateurs](#).

Modifier les mots de passe des utilisateurs HSM à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la user change-password commande de la CLI CloudHSM pour modifier le mot de passe d'un utilisateur du module de sécurité matérielle (HSM).

Les types d'utilisateurs et les mots de passe sont sensibles à la casse, les noms d'utilisateurs, non.

Les utilisateurs de chiffrement (CU) et les utilisateurs d'appliance (AU) peuvent modifier uniquement leur propre mot de passe. Pour modifier le mot de passe d'un autre utilisateur, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Vous ne pouvez pas modifier le mot de passe d'un utilisateur qui est actuellement connecté..

Pour modifier votre propre mot de passe

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer le mode interactif de la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Utilisez la commande login et connectez-vous en tant qu'utilisateur avec le mot de passe que vous souhaitez modifier.

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role <role>
```

3. Entrer le mot de passe de l'utilisateur.

```
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "<role>"
  }
}
```

4. Entrez la commande user change-password.

```
aws-cloudhsm > user change-password --username <username> --role <role>
```

5. Saisissez le nouveau mot de passe.
6. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.

Pour modifier le mot de passe d'un autre utilisateur

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer le mode interactif de la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. Saisissez la commande user change-password ainsi que le nom d'utilisateur de l'utilisateur dont vous souhaitez changer le mot de passe.

```
aws-cloudhsm > user change-password --username <username> --role <role>
```

4. Saisissez le nouveau mot de passe.
5. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.

Pour plus d'informations sur user change-password, veuillez consulter [changer le mot de passe d'un utilisateur](#).

Supprimer des utilisateurs HSM à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez-le user delete dans la CLI CloudHSM pour supprimer un utilisateur du module de sécurité matériel (HSM). Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour supprimer un autre utilisateur.

Tip

Vous ne pouvez pas supprimer les utilisateurs de chiffrement (CU) qui possèdent des clés.

Pour supprimer un utilisateur

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer le mode interactif de la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Utilisez la commande login et connectez-vous au cluster en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role admin
```

3. Le système vous invite à saisir votre mot de passe. Entrez le mot de passe, et le résultat indique que la commande a été exécutée avec succès.

```
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "admin"
  }
}
```

4. Utilisez la commande user delete pour supprimer l'utilisateur.

```
aws-cloudhsm > user delete --username <username> --role <role>
```

Pour plus d'informations sur user delete, veuillez consulter [Supprimer un utilisateur](#).

Gérez le MFA pour les utilisateurs HSM à l'aide de la CLI CloudHSM

Pour renforcer la sécurité, vous pouvez configurer l'authentification multifactorielle (MFA) pour les utilisateurs afin de protéger AWS CloudHSM le cluster.

Lorsque vous vous connectez à un cluster avec un compte utilisateur du module de sécurité matérielle (HSM) compatible MFA, vous fournissez votre mot de passe à la CLI CloudHSM (premier facteur, ce que vous savez) et la CLI CloudHSM vous fournit un jeton et vous invite à le faire signer.

Pour fournir le deuxième facteur, c'est-à-dire ce que vous avez, vous signez le jeton avec une clé privée provenant d'une paire de clés que vous avez déjà créée et associée à l'utilisateur HSM. Pour accéder au cluster, vous devez fournir le jeton signé à la CLI CloudHSM.

Pour plus d'informations sur la configuration de la MFA pour un utilisateur, voir [Configuration de la MFA pour la CLI CloudHSM](#)

Les rubriques suivantes fournissent des informations supplémentaires sur l'utilisation de l'authentification par quorum dans AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Authentification par quorum et MFA dans les AWS CloudHSM clusters à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Exigences relatives aux paires de clés MFA pour l'utilisation de la AWS CloudHSM CLI CloudHSM](#)
- [Configuration de la MFA pour la CLI CloudHSM](#)
- [Création d'utilisateurs avec la MFA activée pour la CLI CloudHSM](#)
- [Connectez-vous aux utilisateurs dont la MFA est activée pour la CLI CloudHSM](#)
- [Rotation des clés pour les utilisateurs dont la MFA est activée pour la CLI CloudHSM](#)
- [Désenregistrer une clé publique MFA à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Référence de fichier de jetons pour MFA avec CLI CloudHSM](#)

Authentification par quorum et MFA dans les AWS CloudHSM clusters à l'aide de la CLI CloudHSM

Le AWS CloudHSM cluster utilise la même clé pour l'authentification par quorum et pour l'authentification multifactorielle (MFA). Cela signifie qu'un utilisateur dont le MFA est activé est effectivement enregistré pour le contrôle d'accès au MoFN ou au quorum. Pour utiliser correctement l'authentification MFA et le quorum pour le même utilisateur HSM, tenez compte des points suivants :

- Si vous utilisez l'authentification par quorum pour un utilisateur aujourd'hui, vous devez utiliser la même paire de clés que celle que vous avez créée pour l'utilisateur du quorum afin d'activer le MFA pour cet utilisateur.
- Si vous ajoutez l'exigence MFA pour un utilisateur non MFA qui n'est pas un utilisateur d'authentification par quorum, vous enregistrez cet utilisateur en tant qu'utilisateur enregistré par quorum (MoFN) avec authentification MFA.
- Si vous supprimez l'exigence MFA ou modifiez le mot de passe d'un utilisateur MFA qui est également un utilisateur enregistré avec authentification par quorum, vous supprimerez également l'enregistrement de l'utilisateur en tant qu'utilisateur du quorum (MofN).
- Si vous supprimez l'exigence MFA ou modifiez le mot de passe d'un utilisateur MFA qui est également un utilisateur utilisant l'authentification par quorum, mais que vous souhaitez toujours

que cet utilisateur participe à l'authentification par quorum, vous devez l'enregistrer à nouveau en tant qu'utilisateur du quorum (MofN).

Pour de plus amples informations sur l'authentification par quorum, veuillez consulter [Gérer l'authentification par quorum \(M of N\)](#).

Exigences relatives aux paires de clés MFA pour l'utilisation de la AWS CloudHSM CLI CloudHSM

Pour activer l'authentification multifactorielle (MFA) pour un utilisateur du module de sécurité matériel (HSM) AWS CloudHSM dans, vous pouvez créer une nouvelle paire de clés ou utiliser une clé existante répondant aux exigences suivantes :

- Type de clé : asymétrique
- Utilisation de clé : signature et vérification
- Spécification de clé : RSA_2048
- L'algorithme de signature inclut : SHA256with RSAEncryption

Note

Si vous utilisez l'authentification par quorum ou si vous envisagez d'utiliser l'authentification par quorum, veuillez consulter [Authentification par quorum et MFA dans les AWS CloudHSM clusters à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Vous pouvez utiliser la CLI CloudHSM et la paire de clés pour créer un nouvel utilisateur administrateur avec la MFA activée.

Configuration de la MFA pour la CLI CloudHSM

Suivez ces étapes pour configurer l'authentification multifactorielle (MFA) pour la CLI CloudHSM.

1. Pour configurer la MFA à l'aide de la stratégie de signature de jeton, vous devez d'abord générer une clé privée RSA de 2 048 bits et la clé publique associée.

```
$ openssl genrsa -out officer1.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus (2 primes)
```



```

.....+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)

$ openssl rsa -in officer1.key -outform PEM -pubout -out officer1.pub
writing RSA key

```

2. Entrez la commande suivante pour démarrer la CLI en mode interactif.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

3. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous à votre compte utilisateur.

```

aws-cloudhsm > login --username <admin> --role <admin> --cluster-id <cluster ID>
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "<admin>"
  }
}

```

4. Ensuite, exécutez la commande pour modifier votre stratégie MFA. Vous devez fournir le paramètre `--token`. Ce paramètre indique un fichier dans lequel seront écrits des jetons non signés.

```

aws-cloudhsm > user change-mfa token-sign --token unsigned-tokens.json --
username <username> --role crypto-user --change-quorum
Enter password:
Confirm password:

```

5. Vous avez maintenant un fichier contenant des jetons non signés qui doivent être signés : `unsigned-tokens.json`. Le nombre de jetons dans ce fichier dépend du nombre de jetons HSMs dans votre cluster. Chaque jeton représente un HSM. Ce fichier est au format JSON et contient des jetons qui doivent être signés pour prouver que vous disposez d'une clé privée.

```
$ cat unsigned-tokens.json
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      {
        "unsigned": "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=",
        "signed": ""
      },
      {
        "unsigned": "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUdlcxLwZ4=",
        "signed": ""
      },
      {
        "unsigned": "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=",
        "signed": ""
      }
    ]
  }
}
```

6. L'étape suivante consiste à signer ces jetons avec la clé privée créée à l'étape 1. Remplacez les signatures dans le fichier. Tout d'abord, vous devez extraire et décoder les jetons codés en base64.

```
$ echo "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=" > token1.b64
$ echo "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUdlcxLwZ4=" > token2.b64
$ echo "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=" > token3.b64
$ base64 -d token1.b64 > token1.bin
$ base64 -d token2.b64 > token2.bin
$ base64 -d token3.b64 > token3.bin
```

7. Vous disposez désormais de jetons binaires que vous pouvez signer à l'aide de la clé privée RSA créée à l'étape 1.

```
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token1.bin \
    -out token1.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
```

```

    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token2.bin \
    -out token2.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token3.bin \
    -out token3.sig.bin

```

8. Vous avez maintenant les signatures binaires des jetons. Vous devez les encoder en base64, puis les remplacer dans votre fichier de jetons.

```

$ base64 -w0 token1.sig.bin > token1.sig.b64
$ base64 -w0 token2.sig.bin > token2.sig.b64
$ base64 -w0 token3.sig.bin > token3.sig.b64

```

9. Enfin, vous pouvez copier-coller les valeurs base64 dans votre fichier de jetons :

```

{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "1jqwx9bJ0UUQLiNb7mxXS1uBJsEXh0B9nj05BqnPsE=",
      "signed": "eiw3fZeCKIY50C4zPeg9Rt90M1Qlq3W1Jh6Yw7xXm4nF6e9ETLE39+9M
+rUqDWMRZjaBfaMbg5d9yDkz5p13U7ch2t1F9LoYabsWutkT014KRq/rcYMvFsU9n/Ey/
TK0PVaxLN42X+pebV4juwMhN4mK4CzdFAJgM+UGB0j4yB9recp0BB9K8QFSpJZALSEdDgUc/
mS1eDq3rU0int6+4NKuLQjpR
+LSEIWRZ6g6+MND2vXGskxHjadCQ09L7Tz8VcWjKDbxJcBiGKvkqyozl9zrGo8fA3WHBmwiAgS61Merx77ZGY4PFR37
YMSC14prCN15DtMRv2xA1SGSb4w=="
    },
    {
      "unsigned": "LMMFc34ASpNvNPFzBbMbr9FProS/Zu2P8zF/xzk5hVQ=",
      "signed": "HBImKnHmw+6R2TpFEpfiAg4+hu2pFNwn43ClhKPkn2higbEhUD0JVi
+4MerSyvU/NN79iWVxDvJ9Ito+jpiRQjTfTGEoIteyuAr1v/Bzh+Hjmr0530QpZaJ/VXGIgApD0myuu/
ZGNKQTCskkL7+V81FG7yR1Nm22jUeGa735zvm/E+cenvZdy0VVx6A7WeWr13JEKKBweHbi+7BwbaW
+PTdCuIRd4Ug76Sy+cFhsvcG1k7cMwDh8MgXzIZ2m1f/hdy2j8qAx0RTLlmyU0YvPY0vUhc
+s83hx36QpGwGcD7RA0bPT50rTx7PHd0N1CL+Wwy91We8yIOFBS6nxo1R7w=="
    },
    {
      "unsigned": "dzeHbwhiVXQqcUGj563z51/7sLUdxjL93Sb0UyZRjH8=",

```

```

    "signed": "VgQPvrTsvG1jVBFxHnsduq16x8ZrnxfcYVYGf/
N7gEzI4At3GDs2EVZWTRdvS0uGHdkFYp1apHgJZ7PDVmGcTkIXVD2lFYppcgN1SzkY1ftr5E0jqS9ZjYEqgGuB4g//
MxaBaRbJai/6BlcE92NIdBusTtreIm3yTpjIXNAVoeRSnkfuw7wZcL96Qok1Nb1WUuSHw
+psUyeIVtIwFMHEfFoRC0t
+Vhmn1nFnkjGPb9W3Aprw2dRRvFM3R2ZTDvMCi0YDzUCd43GftGq2LfxH3qSD51oFHg1HQV0Y0jyVzz1Avub5HQdt0Q
    }
  ]
}

```

10. Maintenant que votre fichier de jetons contient toutes les signatures requises, vous pouvez continuer. Entrez le nom du fichier contenant les jetons signés et appuyez sur la touche Entrée. Enfin, entrez le chemin de votre clé publique.

```

Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
Enter public key PEM file path:officer1.pub
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "crypto-user"
  }
}

```

Vous avez maintenant configuré votre utilisateur avec la MFA.

```

{
  "username": "<username>",
  "role": "crypto-user",
  "locked": "false",
  "mfa": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},

```

Création d'utilisateurs avec la MFA activée pour la CLI CloudHSM

Suivez ces étapes pour créer des AWS CloudHSM utilisateurs avec l'authentification multifactorielle (MFA) activée.

1. Utilisez la CLI CloudHSM pour vous connecter au HSM en tant qu'administrateur.
2. Utilisez la commande [user create](#) pour créer l'utilisateur de votre choix. Suivez ensuite les étapes décrites dans [Configuration de la MFA pour la CLI CloudHSM](#) pour configurer la MFA pour l'utilisateur.

Connectez-vous aux utilisateurs dont la MFA est activée pour la CLI CloudHSM

Suivez ces étapes pour connecter les AWS CloudHSM utilisateurs avec l'authentification multifactorielle (MFA) activée.

1. Utilisez la commande [login mfa-token-sign](#) de la CLI CloudHSM pour démarrer le processus de connexion avec MFA pour un utilisateur dont la MFA est activée.

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role <role> mfa-token-sign --  
token <unsigned-tokens.json>  
Enter password:
```

2. Entrez votre mot de passe. Vous serez ensuite invité à saisir le chemin d'accès au fichier de jetons qui contient des paires de unsigned/signed jetons, où les jetons signés sont ceux générés à l'aide de votre clé privée.

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role <role> mfa-token-sign --  
token <unsigned-tokens.json>  
Enter password:  
Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
```

3. Lorsque vous êtes invité à saisir le chemin du fichier de jeton signé, vous pouvez inspecter le fichier de jeton non signé dans un terminal séparé. Identifiez le fichier contenant des jetons non signés qui doivent être signés : *<unsigned-tokens.json>*. Le nombre de jetons dans ce fichier dépend du nombre de jetons HSMs dans votre cluster. Chaque jeton représente un HSM. Ce fichier est au format JSON et contient des jetons qui doivent être signés pour prouver que vous disposez d'une clé privée.

```
$ cat <unsigned-tokens.json>
```

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=",
      "signed": ""
    },
    {
      "unsigned": "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUd1cxLwZ4=",
      "signed": ""
    },
    {
      "unsigned": "z6aW9RzErJBL5KqFG5h81hTVt9oLbxppjod0Ebysydw=",
      "signed": ""
    }
  ]
}
```

4. Signez les jetons non signés avec la clé privée créée à l'étape 2. Vous devez d'abord extraire et décoder les jetons codés en base64.

```
$ echo "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=" > token1.b64
$ echo "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUd1cxLwZ4=" > token2.b64
$ echo "z6aW9RzErJBL5KqFG5h81hTVt9oLbxppjod0Ebysydw=" > token3.b64
$ base64 -d token1.b64 > token1.bin
$ base64 -d token2.b64 > token2.bin
$ base64 -d token3.b64 > token3.bin
```

5. Vous avez maintenant des jetons binaires. Signez-les à l'aide de la clé privée RSA que vous avez créée précédemment à [l'étape 1 de la configuration de la MFA](#).

```
$ openssl pkeyutl -sign \
  -inkey officer1.key \
  -pkeyopt digest:sha256 \
  -keyform PEM \
  -in token1.bin \
  -out token1.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
  -inkey officer1.key \
  -pkeyopt digest:sha256 \
  -keyform PEM \
  -in token2.bin \
  -out token2.sig.bin
```

```
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token3.bin \
    -out token3.sig.bin
```

6. Vous avez maintenant les signatures binaires des jetons. Codez-les en base64 et remplacez-les dans votre fichier de jetons.

```
$ base64 -w0 token1.sig.bin > token1.sig.b64
$ base64 -w0 token2.sig.bin > token2.sig.b64
$ base64 -w0 token3.sig.bin > token3.sig.b64
```

7. Enfin, copiez et collez les valeurs base64 dans votre fichier de jetons :

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "1jqwx9bJ0UUQLiNb7mxXS1uBJSExh0B9nj05BqnPsE=",
      "signed": "eiw3fZeCKIY50C4zPeg9Rt90M1Qlq3WlJh6Yw7xXm4nF6e9ETLE39+9M
+rUqDWMRZjaBfaMbg5d9yDkz5p13U7ch2t1F9LoYabsWutkT014KRq/rcYMvFsU9n/Ey/
TK0PVaxLN42X+pebV4juwMhN4mK4CzdFAJgM+UGB0j4yB9recp0BB9K8QFSpJZALSEdDgUc/
mS1eDq3rU0int6+4NKuLQjpR
+LSEIWRZ6g6+MND2vXGskxHjadCQ09L7Tz8VcWjKDbxJcBiGKvkqyozl9zrGo8fA3WHBmwiAgS61Merx77ZGY4PFR37
YMSC14prCN15DtMRv2xA1SGSb4w=="
    },
    {
      "unsigned": "LMMFc34ASpNvNPFzBbMbr9FProS/Zu2P8zF/xzk5hVQ=",
      "signed": "HBImKnHmw+6R2TpFEpfiAg4+hu2pFNwn43ClhKPkn2higbEhUD0JVi
+4MerSyvU/NN79iWVxDvJ9Ito+jpiRQjTfTGEoIteyuAr1v/Bzh+Hjmr0530QpZaJ/VXGIgApD0myuu/
ZGNKQTCSkkl7+V81FG7yR1Nm22jUeGa735zvm/E+cenvZdy0VVx6A7WeWrl3JEKKBweHbi+7BwbaW
+PTdCuIRd4Ug76Sy+cFhsvcG1k7cMwDh8MgXzIZ2m1f/hdy2j8qAx0RTLlmwyU0YvPY0vUhc
+s83hx36QpGwGcD7RA0bPT50rTx7PHd0N1CL+Wwy91We8yIOFBS6nxo1R7w=="
    },
    {
      "unsigned": "dzeHbwhiVXQqcUGj563z51/7sLUdxjL93Sb0UyZRjH8=",
      "signed": "VgQPvrTsvG1jVBFxHnsduq16x8ZrnxfcYVYGf/
N7gEzI4At3GDs2EVZWTRdvS0uGHdkFYp1apHgJZ7PDVmGcTkIXVD2lFYppcgNlSzkYlft5E0jqS9ZjYEggGuB4g//
MxaBaRbJai/6BlcE92NidBusTtreIm3yTpjIXNAVoeRSnkfuw7wZcL96Qok1Nb1WUuSHw
+psUyeIVtIwFMHEfFoRC0t
+VhmnlnFnkjGPb9W3Aprw2dRRvFM3R2ZTDvMCi0YDzUCd43GftGq2LfxH3qSD51oFHg1HQV0Y0jyVzz1Avub5HQdt0Q
```

```

    }
  ]
}

```

- Maintenant que votre fichier de jetons contient toutes les signatures requises, vous pouvez continuer. Entrez le nom du fichier contenant les jetons signés et appuyez sur la touche Entrée. Vous devriez maintenant vous connecter avec succès.

```

aws-cloudhsm > login --username <username> --role <role> mfa-token-sign --
token <unsigned-tokens.json>
Enter password:
Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "<role>"
  }
}

```

Rotation des clés pour les utilisateurs dont la MFA est activée pour la CLI CloudHSM

Procédez comme suit pour faire pivoter les clés pour AWS CloudHSM les utilisateurs dont l'authentification multifactorielle (MFA) est activée.

<result>

Vous avez signé le fichier de jeton au format JSON généré avec votre clé privée et enregistré une nouvelle clé publique MFA.

</result>

- Utilisez la CLI CloudHSM pour vous connecter au HSM en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur spécifique pour lequel la MFA est activée (voir [Connexion des utilisateurs avec MFA activée](#) pour plus de détails).
- Ensuite, exécutez la commande pour modifier votre stratégie MFA. Vous devez fournir le paramètre `--token`. Ce paramètre indique un fichier dans lequel seront écrits des jetons non signés.

```

aws-cloudhsm > user change-mfa token-sign --token unsigned-tokens.json --
username <username> --role crypto-user --change-quorum

```


Enter password:
Confirm password:

3. Identifiez le fichier contenant des jetons non signés qui doivent être signés : `unsigned-tokens.json`. Le nombre de jetons dans ce fichier dépend du nombre de jetons HSMs dans votre cluster. Chaque jeton représente un HSM. Ce fichier est au format JSON et contient des jetons qui doivent être signés pour prouver que vous disposez d'une clé privée. Il s'agira de la nouvelle clé privée de la nouvelle paire de public/private clés RSA que vous souhaitez utiliser pour faire pivoter la clé publique actuellement enregistrée.

```
$ cat unsigned-tokens.json
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=",
      "signed": ""
    },
    {
      "unsigned": "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUd1cxLwZ4=",
      "signed": ""
    },
    {
      "unsigned": "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=",
      "signed": ""
    }
  ]
}
```

4. Signez ces jetons avec la clé privée que vous avez créée précédemment lors de l'installation. Nous devons d'abord extraire et décoder les jetons codés en base64.

```
$ echo "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=" > token1.b64
$ echo "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUd1cxLwZ4=" > token2.b64
$ echo "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=" > token3.b64
$ base64 -d token1.b64 > token1.bin
$ base64 -d token2.b64 > token2.bin
$ base64 -d token3.b64 > token3.bin
```

5. Vous avez maintenant des jetons binaires. Signez-les à l'aide de la clé privée RSA que vous avez créée précédemment lors de l'installation.

```
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token1.bin \
    -out token1.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token2.bin \
    -out token2.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token3.bin \
    -out token3.sig.bin
```

6. Vous avez maintenant les signatures binaires des jetons. Codez-les en base64 et remplacez-les dans votre fichier de jetons.

```
$ base64 -w0 token1.sig.bin > token1.sig.b64
$ base64 -w0 token2.sig.bin > token2.sig.b64
$ base64 -w0 token3.sig.bin > token3.sig.b64
```

7. Enfin, copiez et collez les valeurs base64 dans votre fichier de jetons :

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "1jqwx9bJ0UUQLiNb7mxXS1uBJsEXh0B9nj05BqnPsE=",
      "signed": "eiw3fZeCKIY50C4zPeg9Rt90M1Q1q3W1Jh6Yw7xXm4nF6e9ETLE39+9M
+rUqDWMRZjaBfaMbg5d9yDkz5p13U7ch2t1F9LoYabsWutkT014KRq/rcYMvFsU9n/Ey/
TK0PVaxLN42X+pebV4juwMhN4mK4CzdFAJgM+UGB0j4yB9recp0BB9K8QFSpJZALSEdDgUc/
mS1eDq3rU0int6+4NKuLQjpR
+LSEIWRZ6g6+MND2vXGskxHjadCQ09L7Tz8VcWjKDbxJcBiGKvkqyozl9zrGo8fA3WHBmwiAgS61Merx77ZGY4PFR37
YMSC14prCN15DtMRv2xA1SGSb4w=="
    },
    {
      "unsigned": "LMMFc34ASpvnNPFzBbMbr9FProS/Zu2P8zF/xzk5hVQ=",
```

```

    "signed": "HBImKnHmw+6R2TpFEpfiAg4+hu2pFNwn43ClhKPkn2higbEhUD0JVi
+4MerSyvU/NN79iWVxDvJ9Ito+jpiRQjTfTGEoIteyuAr1v/Bzh+Hjmr0530QpZaJ/VXGIgApD0myuu/
ZGNKQTCskkL7+V81FG7yR1Nm22jUeGa735zvm/E+cenvZdy0VVx6A7WeWr13JEKKBweHbi+7BwbaW
+PTdCuIRd4Ug76Sy+cFhsvcG1k7cMwDh8MgXzIZ2m1f/hdy2j8qAx0RTL1mwyU0YvPY0vUhc
+s83hx36QpGwGcD7RA0bPT50rTx7PHd0N1CL+Wwy91We8yIOFBS6nxo1R7w=="
  },
  {
    "unsigned": "dzeHbwhiVXQqcUGj563z51/7sLUdxjL93Sb0UyZRjH8=",
    "signed": "VgQPvrTsvG1jVBFxHnsduq16x8ZrnxfcYVYGf/
N7gEzI4At3GDs2EVZWTRdvS0uGHdkFYp1apHgJZ7PDVmGcTkIXVD2lFYppcgN1SzkYlfttr5E0jqS9ZjYEggGuB4g//
MxaBaRbJai/6BlcE92NIdBusTtreIm3yTpjIXNAVoeRSnkfuw7wZcL96Qok1Nb1WUuSHw
+psUyeIVtIwFMHEfFoRC0t
+Vhmn1nFnkjGPb9W3Aprw2dRRvFM3R2ZTDvMCi0YDzUCd43GftGq2LfxH3qSD51oFHg1HQV0Y0jyVzz1Avub5HQdt00
  }
]
}

```

8. Maintenant que votre fichier de jetons contient toutes les signatures requises, vous pouvez continuer. Entrez le nom du fichier contenant les jetons signés et appuyez sur la touche Entrée. Enfin, saisissez le chemin de votre nouvelle clé publique. Vous verrez maintenant ce qui suit dans le cadre de la sortie de [user list](#).

```

Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
Enter public key PEM file path:officer1.pub
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "crypto-user"
  }
}

```

Nous avons maintenant configuré notre utilisateur avec la MFA.

```

{
  "username": "<username>",
  "role": "crypto-user",
  "locked": "false",
  "mfa": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ]
}

```

```
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},
```

Désenregistrer une clé publique MFA à l'aide de la CLI CloudHSM

Procédez comme suit pour annuler l'enregistrement d'une clé publique d'authentification multifactorielle (MFA) pour les AWS CloudHSM utilisateurs administrateurs lorsque la clé publique MFA est enregistrée.

1. Utilisez la CLI CloudHSM pour vous connecter au HSM en tant qu'administrateur avec la MFA activée.
2. Utilisez la commande `user change-mfa token-sign` pour supprimer la MFA pour un utilisateur.

```
aws-cloudhsm > user change-mfa token-sign --username <username> --role admin --
deregister --change-quorum
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "admin"
  }
}
```

Référence de fichier de jetons pour MFA avec CLI CloudHSM

Le fichier de jetons généré lors de l'enregistrement d'une clé publique d'authentification multifactorielle (MFA) ou lors de la tentative de connexion à la CLI CloudHSM à l'aide de la MFA se compose des éléments suivants :

- Jetons : un tableau de paires de unsigned/signed jetons codées en base64 sous la forme de littéraux d'objets JSON.
- Non signé : jeton codé et SHA256 haché en base64.
- Signé : jeton signé codé en base64 (signature) du jeton non signé, à l'aide de la clé privée RSA 2 048 bits.

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "1jqwx9bJ0UUQLiNb7mxXS1uBJSExh0B9nj05BqnPsE=",
      "signed": "eiw3fZeCKIY50C4zPeg9Rt90M1Qlq3WlJh6Yw7xXm4nF6e9ETLE39+9M
+rUqDWMRZjaBfaMbg5d9yDkz5p13U7ch2t1F9LoYabsWutkT014KRq/rcYMvFsU9n/Ey/TK0PVaxLN42X
+pebV4juwMhN4mK4CzdFAJgM+UGB0j4yB9recp0BB9K8QFSpJZALSEdDgUc/mS1eDq3rU0int6+4NKuLQjpR
+LSEIWRZ6g6+MND2vXGskxHjadCQ09L7Tz8VcWjKDbxJcBiGKvkqyozl9zrGo8fA3WHBmwiAgS61Merx77ZGY4PFR37+j/
YMSC14prCN15DtMRv2xA1SGSb4w=="
    },
    {
      "unsigned": "LMMFc34ASpvnNPFzBbMbr9FProS/Zu2P8zF/xzk5hVQ=",
      "signed": "HBImKnHmw+6R2TpFEpfiAg4+hu2pFNwn43ClhKPkn2higbEhUD0JVi
+4MerSyvU/NN79iWVxDvJ9Ito+jpiRQjTfTGEoIteyuAr1v/Bzh+Hjmr0530QpZaJ/VXGIgApD0myuu/
ZGNKQTCskkL7+V81FG7yR1Nm22jUeGa735zvm/E+cenvZdy0VVx6A7WeWrl3JEKKBweHbi+7BwbaW
+PTdCuIRd4Ug76Sy+cFhsvcG1k7cMwDh8MgXzIZ2m1f/hdy2j8qAx0RTLlmwyU0YvPY0vUhc
+s83hx36QpGwGcD7RA0bPT50rTx7PHd0N1CL+Wwy91We8yIOFBS6nxo1R7w=="
    },
    {
      "unsigned": "dzeHbwhiVXQqcUGj563z51/7sLUdxjL93Sb0UyZRjH8=",
      "signed": "VgQPvrTsvGljVBFxHnsduq16x8ZrnxfcYVYGf/
N7gEzI4At3GDs2EVZWTRdvS0uGHdkFYp1apHgJZ7PDVmcGtKIXVD2lFYppcgNlSzkYlfttr5E0jqS9ZjYEggGuB4g//
MxaBaRbJai/6BlcE92NIdBusTtreIm3yTpjIXNAVoeRSnkfuw7wZcL96QoklNb1WUuSHw
+psUyeIVtIwFMHEfFoRC0t
+VhmnlnFnkjGPb9W3Aprw2dRRvFM3R2ZTDvMCi0YDzUCd43GftGq2LfxH3qSD51oFHg1HQV0Y0jyVzzlAvub5HQdt0QdErI
    }
  ]
}
```

Gestion de l'authentification par quorum (contrôle d'accès M of N) à l'aide de la CLI CloudHSM

AWS CloudHSM les clusters prennent en charge l'authentification par quorum, également connue sous le nom de contrôle d'accès M of N. Cette fonctionnalité oblige les utilisateurs du HSM à coopérer pour certaines opérations, ce qui ajoute un niveau de protection supplémentaire.

Avec l'authentification par quorum, aucun utilisateur du HSM ne peut effectuer des opérations contrôlées par le quorum sur le HSM. À la place, un nombre minimal d'utilisateurs HSM (au moins 2) doivent coopérer pour effectuer ces opérations.

L'authentification par quorum peut contrôler les opérations suivantes :

- Gestion des utilisateurs HSM par l'[administrateur](#) : création et suppression d'utilisateurs HSM ou modification du mot de passe d'un autre utilisateur HSM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour l' AWS CloudHSM utilisation de la CLI CloudHSM](#).

Points clés concernant l'authentification par quorum dans AWS CloudHSM.

- Un utilisateur HSM peut signer son propre jeton de quorum, c'est-à-dire fournir l'une des approbations requises pour l'authentification du quorum.
- Vous choisissez le nombre minimum d'approbateurs du quorum, compris entre deux (2) et huit (8).
- HSMs peut stocker jusqu'à 1024 jetons de quorum. Lorsque cette limite est atteinte, le HSM purge un jeton expiré pour en créer un nouveau.
- Par défaut, les jetons expirent dix minutes après leur création.
- Pour les clusters sur lesquels l'authentification MFA est activée, la même clé est utilisée pour l'authentification par quorum et l'authentification multifactorielle (MFA). Consultez la section [Utilisation de la CLI CloudHSM pour gérer le MFA pour](#) plus d'informations.
- Chaque HSM peut contenir un jeton par service d'administration et plusieurs jetons par service Crypto User.

Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations sur l'authentification par quorum dans AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Processus d'authentification par quorum pour la CLI CloudHSM](#)
- [Noms et types AWS CloudHSM de service pris en charge pour l'authentification par quorum avec la CLI CloudHSM](#)
- [Configurer l'authentification par quorum pour les AWS CloudHSM administrateurs à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour l' AWS CloudHSM utilisation de la CLI CloudHSM](#)
- [Modifier la valeur minimale du quorum pour AWS CloudHSM utiliser la CLI CloudHSM](#)

Processus d'authentification par quorum pour la CLI CloudHSM

Les étapes suivantes résument les processus d'authentification par quorum pour la CLI CloudHSM. Pour connaître les étapes et les outils spécifiques, consultez [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour l' AWS CloudHSM utilisation de la CLI CloudHSM](#).

1. Chaque utilisateur du module de sécurité matérielle (HSM) crée une clé asymétrique pour la signature. Les utilisateurs s'en chargent en dehors du HSM, en veillant à protéger la clé de manière appropriée.
2. Chaque utilisateur HSM se connecte au HSM et enregistre la partie publique de sa clé de signature (la clé publique) avec le HSM.
3. Lorsqu'un utilisateur HSM veut effectuer une opération contrôlée par quorum, il se connecte au HSM et obtient un jeton de quorum.
4. L'utilisateur HSM donne le jeton de quorum à un ou plusieurs autres utilisateurs HSM et demande leur approbation.
5. Les autres utilisateurs HSM approuvent en utilisant leurs clés pour signer de façon chiffrée le jeton de quorum. Cela se produit en dehors du HSM.
6. Lorsque l'utilisateur du HSM dispose du nombre d'approbations requis, il se connecte au HSM et exécute l'opération de contrôle du quorum avec l'argument `--approval`, en fournissant le fichier de jeton de quorum signé, qui contient toutes les approbations nécessaires (signatures).
7. Le HSM utilise les clés publiques enregistrées de chaque signataire pour vérifier les signatures. Si les signatures sont valides, le HSM approuve le jeton et l'opération contrôlée par le quorum est exécutée.

Noms et types AWS CloudHSM de service pris en charge pour l'authentification par quorum avec la CLI CloudHSM

Services d'administrateur : l'authentification par quorum est utilisée pour les services dotés de privilèges d'administrateur tels que la création d'utilisateurs, la suppression d'utilisateurs, la modification des mots de passe des utilisateurs, la définition des valeurs de quorum et la désactivation des fonctionnalités de quorum et de MFA.

Services aux utilisateurs cryptographiques : l'authentification par quorum est utilisée pour les services privilégiés des utilisateurs cryptographiques associés à une clé spécifique, tels que la signature avec une clé, `sharing/unsharing` une clé, `wrapping/unwrapping` une clé et la définition de l'attribut d'une clé. La valeur de quorum d'une clé associée est configurée lorsque la clé est générée, importée ou

déballée. La valeur du quorum doit être égale ou inférieure au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée, y compris les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé.

Chaque type de service est ensuite décomposé en un nom de service éligible, qui contient un ensemble spécifique d'opérations de service prises en charge par le quorum qui peuvent être effectuées.

Nom du service	Type de service	Opérations de service
user	Admin	- créer un utilisateur - supprimer un utilisateur - modifier un mot de passe utilisateur - modifier la MFA d'un utilisateur
quorum	Admin	signe du jeton quorum set-quorum-value
grappe ¹	Admin	- cluster MTLS register-trust-anchor - cluster MTLS deregister-trust-anchor - application des ensembles MTLS du cluster
gestion des clés	Utilisateur de Crypto	- étui pour clés - déballage des clés - key share - annuler le partage d'une clé - clé set-attribute
utilisation des clés	Utilisateur de Crypto	signe clé

[1] Le service Cluster est exclusivement disponible sur hsm2m.medium

Configurer l'authentification par quorum pour les AWS CloudHSM administrateurs à l'aide de la CLI CloudHSM

Les rubriques suivantes décrivent les étapes que vous devez suivre pour configurer votre module de sécurité matériel (HSM) afin que les AWS CloudHSM [administrateurs](#) puissent utiliser l'authentification par quorum. Vous devez suivre ces étapes une seule fois lorsque vous configurez l'authentification par quorum pour les administrateurs. Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour l' AWS CloudHSM utilisation de la CLI CloudHSM](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1. Création et enregistrement d'une clé pour la signature](#)
- [Étape 2. Définition de la valeur minimale de quorum sur le HSM](#)
- [Valeurs minimales du quorum](#)

Conditions préalables

Pour comprendre cet exemple, vous devez bien connaître la [CLI CloudHSM](#).

Étape 1. Création et enregistrement d'une clé pour la signature

Pour utiliser l'authentification par quorum, chaque administrateur doit effectuer toutes les étapes suivantes :

Rubriques

- [Créer une paire de clés RSA](#)
- [Créez et signez un jeton d'enregistrement](#)
- [Enregistrez la clé publique avec le HSM](#)

Créer une paire de clés RSA

Il existe de nombreuses manières différentes de créer et de protéger une paire de clés. Les exemples suivants montrent comment procéder avec [OpenSSL](#).

Exemple— Créer une clé privée à l'aide d'OpenSSL

L'exemple suivant montre comment utiliser OpenSSL pour créer une clé RSA 2048 bits. Pour utiliser cet exemple, *<admin.key>* remplacez-le par le nom du fichier dans lequel vous souhaitez stocker la clé.

```
$ openssl genrsa -out <admin.key>
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
```

Générez ensuite la clé publique à l'aide de la clé privée que vous venez de créer.

Exemple— Crée une clé publique avec OpenSSL

L'exemple suivant montre comment utiliser OpenSSL pour créer une clé publique à partir de la clé privée que vous venez de créer.

```
$ openssl rsa -in admin.key -outform PEM -pubout -out admin1.pub
writing RSA key
```

Créez et signez un jeton d'enregistrement

Vous créez un jeton et vous le signez avec la clé privée que vous venez de générer à l'étape précédente.

Exemple— Créez un jeton d'enregistrement

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM :

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Créez un jeton d'enregistrement en exécutant la commande [quorum token-sign generate](#) :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service registration --token /path/
tokenfile
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "path": "/path/tokenfile"
  }
}
```

3. La commande [quorum token-sign generate](#) génère un jeton d'enregistrement sur le chemin de fichier spécifié. Inspectez le fichier du jeton :

```
$ cat /path/tokenfile
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "approval_data": <approval data in base64 encoding>,
      "unsigned": <unsigned token in base64 encoding>,
      "signed": ""
    }
  ]
}
```

Le chemin d'accès au fichier se compose des éléments suivants :

- `approval_data` : jeton de données aléatoire codé en base64 dont les données brutes ne dépassent pas le maximum de 245 octets.
- `unsigned` : jeton codé et SHA256 haché en base64 du fichier `approval_data`.
- `signé` : jeton signé codé en base64 (signature) du jeton non signé, utilisant la clé privée RSA 2048 bits précédemment générée avec OpenSSL.

Vous signez le jeton non signé avec la clé privée pour démontrer que vous avez accès à la clé privée. Vous aurez besoin du fichier de jeton d'enregistrement entièrement rempli d'une signature et de la clé publique pour enregistrer l'administrateur en tant qu'utilisateur du quorum auprès du AWS CloudHSM cluster.

Exemple— Signez le jeton d'enregistrement non signé

1. Décodez le jeton non signé codé en base64 et placez-le dans un fichier binaire :

```
$ echo -n '6BMUj6mUjjko6ZLCEdzG1WpR5sILhFJfqhW1ej30q1g=' | base64 -d > admin.bin
```

2. Utilisez OpenSSL et la clé privée pour signer le jeton d'enregistrement non signé désormais binaire et créer un fichier de signature binaire :

```
$ openssl pkeyutl -sign \  
-inkey admin.key \  
-pkeyopt digest:sha256 \  
-keyform PEM \  
-in admin.bin \  
-out admin.sig.bin
```

3. Encodez la signature binaire en base64 :

```
$ base64 -w0 admin.sig.bin > admin.sig.b64
```

4. Copiez et collez la signature codée en base64 dans le fichier de jeton :

```
{  
  "version": "2.0",  
  "tokens": [  
    {  
      "approval_data": <approval data in base64 encoding>,  
      "unsigned": <unsigned token in base64 encoding>,  
      "signed": <signed token in base64 encoding>  
    }  
  ]  
}
```

Enregistrez la clé publique avec le HSM

Après avoir créé une clé, l'administrateur doit enregistrer la clé publique auprès du AWS CloudHSM cluster.

Pour enregistrer une clé publique avec le HSM

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. Utilisez la commande [Enregistrez la stratégie de quorum par signature jeton d'un utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM](#) pour enregistrer la clé publique. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant ou utilisez la commande `help user change-quorum token-sign register`.

Exemple— Enregistrez une clé publique auprès AWS CloudHSM du cluster

L'exemple suivant montre comment utiliser la commande `user change-quorum token-sign register` de la CLI CloudHSM pour enregistrer la clé publique d'un administrateur avec le HSM. Pour utiliser cette commande, l'administrateur doit être connecté au HSM. Remplacez les valeurs suivantes par les vôtres :

```
aws-cloudhsm > user change-quorum token-sign register --public-key </path/admin.pub> --
signed-token </path/tokenfile>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "admin",
    "role": "admin"
  }
}
```

 Note

/path/admin.pub : chemin d'accès au fichier PEM à clé publique

Obligatoire : oui

/path/tokenfile : le chemin du fichier avec le jeton signé par la clé privée de l'utilisateur

Obligatoire : oui

Une fois que tous les administrateurs ont enregistré leurs clés publiques, le résultat de la commande `user list` l'indique dans le champ de quorum, indiquant la stratégie de quorum activée utilisée, comme indiqué ci-dessous :

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [
          {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
          }
        ],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "admin2",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [
          {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
          }
        ],
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "username": "admin3",
      "role": "admin",
      "locked": "false",
      "mfa": [],
      "quorum": [
        {
          "strategy": "token-sign",
          "status": "enabled"
        }
      ],
      "cluster-coverage": "full"
    },
    {
      "username": "admin4",
      "role": "admin",
      "locked": "false",
      "mfa": [],
      "quorum": [
        {
          "strategy": "token-sign",
          "status": "enabled"
        }
      ],
      "cluster-coverage": "full"
    },
    {
      "username": "app_user",
      "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
      "locked": "false",
      "mfa": [],
      "quorum": [],
      "cluster-coverage": "full"
    }
  ]
}

```

Dans cet exemple, le AWS CloudHSM cluster en compte deux HSMs, chacun ayant les mêmes administrateurs, comme indiqué dans le résultat suivant de la `user list` commande. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs, voir [Gestion des utilisateurs avec la CLI CloudHSM](#)

Étape 2. Définition de la valeur minimale de quorum sur le HSM

Pour utiliser l'authentification par quorum, un administrateur doit se connecter au HSM, puis définir la valeur minimale de quorum. Il s'agit du nombre minimal d'approbations d'administrateur qui sont nécessaires pour effectuer des opérations de gestion des utilisateurs HSM. Tout administrateur sur le HSM peut définir la valeur minimale de quorum, y compris les administrateurs qui n'ont pas enregistré de clé pour la signature. Vous pouvez modifier la valeur minimale du quorum à tout moment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Modifier la valeur minimale..](#)

Pour définir la valeur minimale de quorum sur le HSM

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. Utilisez la commande [Mettre à jour une valeur de quorum à l'aide de la CLI CloudHSM](#) pour définir la valeur minimale de quorum. L'--serviceindicateur identifie le service HSM pour lequel vous définissez des valeurs. Consultez l'exemple suivant ou utilisez la help quorum token-sign set-quorum-value commande pour plus d'informations.

Exemple- Définition de la valeur minimale de quorum sur le HSM

Cet exemple utilise une valeur minimale de quorum de deux (2). Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur comprise entre deux (2) et huit (8), jusqu'au nombre total d'administrateurs sur le HSM. Dans cet exemple, le HSM compte quatre (4) administrateurs, la valeur maximale possible est donc de quatre (4).

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez le nombre final (<2>) par la valeur minimale de quorum préférée.

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value --service user --value <2>
{
  "error_code": 0,
  "data": "Set quorum value successful"
}
```

Dans cet exemple, la [Afficher les valeurs de quorum à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande répertorie les types, les noms et les descriptions des services HSM inclus dans le service.

Valeurs minimales du quorum

Utilisez la commande `quorum token-sign list-quorum-values` pour obtenir la valeur minimale du quorum pour un service.

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 2,
    "quorum": 1
  }
}
```

La sortie de la commande `quorum token-sign list-quorum-values` précédente indique que la valeur minimale de quorum pour le service des utilisateurs HSM, responsable des opérations de gestion des utilisateurs, est désormais égale à deux (2). Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Gestion des utilisateurs avec quorum \(M sur N\)](#).

Services d'administrateur : l'authentification par quorum est utilisée pour les services dotés de privilèges d'administrateur tels que la création d'utilisateurs, la suppression d'utilisateurs,

la modification des mots de passe des utilisateurs, la définition des valeurs de quorum et la désactivation des fonctionnalités de quorum et de MFA.

Services aux utilisateurs cryptographiques : l'authentification par quorum est utilisée pour les services privilégiés des utilisateurs cryptographiques associés à une clé spécifique, tels que la signature avec une clé, sharing/unsharing une clé, wrapping/unwrapping une clé et la définition de l'attribut d'une clé. La valeur de quorum d'une clé associée est configurée lorsque la clé est générée, importée ou déballée. La valeur du quorum doit être égale ou inférieure au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée, y compris les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé.

Chaque type de service est ensuite décomposé en un nom de service éligible, qui contient un ensemble spécifique d'opérations de service prises en charge par le quorum qui peuvent être effectuées.

Nom du service	Type de service	Opérations de service
user	Admin	- créer un utilisateur - supprimer un utilisateur - modifier un mot de passe utilisateur - modifier la MFA d'un utilisateur
quorum	Admin	signe du jeton quorum set-quorum-value
grappe ¹	Admin	- cluster MTLS register-trust-anchor - cluster MTLS deregister-trust-anchor - application des ensembles MTLS du cluster
gestion des clés	Utilisateur de Crypto	- étui pour clés - déballage des clés - key share - annuler le partage d'une clé

Nom du service	Type de service	Opérations de service
		clé set-attribute
utilisation des clés	Utilisateur de Crypto	signe clé

[1] Le service Cluster est exclusivement disponible sur hsm2m.medium

Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour l' AWS CloudHSM utilisation de la CLI CloudHSM

Un AWS CloudHSM [administrateur](#) du module de sécurité matérielle (HSM) peut configurer l'authentification par quorum pour les opérations suivantes dans le AWS CloudHSM cluster :

- [Création d'un AWS CloudHSM utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Supprimer un AWS CloudHSM utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Modifier le mot de passe d'un utilisateur avec la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie user change-mfa dans la CLI CloudHSM](#)

Une fois le AWS CloudHSM cluster configuré pour l'authentification par quorum, les administrateurs ne peuvent pas effectuer eux-mêmes les opérations de gestion des utilisateurs HSM. L'exemple suivant montre la sortie lorsqu'un administrateur tente de créer un nouvel utilisateur sur le HSM. La commande échoue avec une erreur indiquant que l'authentification par quorum est requise.

```
aws-cloudhsm > user create --username user1 --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 1,
  "data": "Quorum approval is required for this operation"
}
```

Pour effectuer une opération de gestion d'utilisateur HSM, un administrateur doit exécuter les tâches suivantes :

Rubriques

- [Étape 1. Obtention d'un jeton de quorum](#)
- [Étape 2. Obtention des signatures des administrateurs en charge de l'approbation](#)

- [Étape 3. Approuver le jeton sur le AWS CloudHSM cluster et exécuter une opération de gestion des utilisateurs](#)

Étape 1. Obtention d'un jeton de quorum

Tout d'abord, l'administrateur doit utiliser la CLI CloudHSM pour demander un jeton de quorum.

Pour obtenir un jeton de quorum

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. Utilisez la commande quorum token-sign generate pour générer un jeton de quorum. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant ou utilisez la commande help quorum token-sign generate.

Exemple— Génère un jeton de quorum

Cet exemple obtient un jeton de quorum pour l'administrateur avec le nom d'utilisateur `admin` et enregistre le jeton dans un fichier nommé `admin.token`. Pour utiliser l'exemple de commande, remplacez ces valeurs par les vôtres :

- **<admin>**— Le nom de l'administrateur qui reçoit le jeton. Il doit s'agir du même administrateur que celui qui est connecté au HSM et qui exécute cette commande.
- **<admin.token>**— Nom du fichier à utiliser pour stocker le jeton de quorum.

Dans la commande suivante, `user` identifie le nom de service pour lequel vous pouvez utiliser le jeton que vous générez. Dans ce cas, le jeton concerne les opérations de gestion des utilisateurs HSM (`user service`). .

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin --password <password>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service user --token </path/admin.token>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "path": "/home/tfile"
  }
}
```

La commande `quorum token-sign generate` génère un jeton de quorum de service utilisateur sur le chemin de fichier spécifié. Le fichier du jeton peut être inspecté :

```
$ cat </path/admin.token>
{
  "version": "2.0",
  "service": "user-management",
  "approval_data": "AAEAAwAAABgAAAAAAAAAAJ9eFkfcP3mNzJA1fK
+0WbNhZG1pbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj5vbeAAAAAAAAAAAAAQADAAAFQAAAAAAAAAAW/
v5Euk83amq1fij0zyvD2FkbWluAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGPm9t4AAAAAAAAAAAAABAAMAAAAUA
+b23gAAAAAAAAAA",
  "token": "012LZkmAHZyAc1hPhyck0oVW33aGrgG77qmDHWQ3CJ8=",
  "signatures": []
}
```

Le chemin d'accès au fichier se compose des éléments suivants :

- **service** : identifiant du service de quorum auquel le jeton est associé.
- **approval_data** : jeton de données brutes codé en base64 généré par le HSM.
- **jeton** : jeton codé en base64 et haché SHA-256 du **approval_data**
- **signatures** : tableau de jetons signés codés en base64 (signatures) du jeton non signé, où chaque signature d'un approbateur prend la forme d'un objet JSON littéral :

```
{
  "username": "<APPROVER_USERNAME>",
  "role": "<APPROVER_ROLE>",
  "signature": "<APPROVER_RSA2048_BIT_SIGNATURE>"
}
```

Chaque signature est créée à partir du résultat d'un approbateur à l'aide de la clé privée RSA 2048 bits correspondante dont la clé publique a été enregistrée auprès du HSM.

L'existence du jeton de quorum du service utilisateur généré peut être confirmée sur le cluster CloudHSM en exécutant la commande `quorum token-sign list` :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "tokens": [
      {
        "username": "admin",
        "service": "user",
        "approvals-required": {
          "value": 2
        },
        "number-of-approvals": {
          "value": 0
        },
        "token-timeout-seconds": {
          "value": 597
        },
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
}
```

L'heure `token-timeout-seconds` indique le délai d'expiration en secondes pour qu'un jeton généré soit approuvé avant son expiration.

Étape 2. Obtention des signatures des administrateurs en charge de l'approbation

Un administrateur qui possède un jeton de quorum doit obtenir le jeton approuvé par d'autres administrateurs. Pour donner leur approbation, les autres administrateurs utilisent leur clé de signature pour signer le jeton de façon cryptographique. Ils le font en dehors du module HSM.

Il existe de nombreuses façons différentes de signer le jeton. L'exemple suivant montre comment procéder avec [OpenSSL](#). Pour utiliser un autre outil de signature, assurez-vous que l'outil utilise la clé privée de l'administrateur (clé de signature) pour signer un hachage SHA-256 du jeton.

Exemple- Obtention des signatures des administrateurs en charge de l'approbation

Dans cet exemple, l'administrateur qui possède le jeton (`admin`) a besoin d'au moins deux (2) approbations. L'exemple de commandes suivant montrent comment deux (2) administrateurs peuvent utiliser OpenSSL pour signer le jeton de manière cryptographique.

1. Décodez le jeton non signé codé en base64 et placez-le dans un fichier binaire :

```
$ echo -n '012LZkmAHZyAc1hPhyck0oVW33aGrgG77qmDHWQ3CJ8=' | base64 -d > admin.bin
```

2. Utilisez OpenSSL et la clé privée correspondante de l'approbateur (`admin3`) pour signer le jeton non signé du quorum désormais binaire pour le service utilisateur et créer un fichier de signature binaire :

```
$ openssl pkeyutl -sign \
-inkey admin3.key \
-pkeyopt digest:sha256 \
-keyform PEM \
-in admin.bin \
-out admin.sig.bin
```

3. Encodez la signature binaire en base64 :

```
$ base64 -w0 admin.sig.bin > admin.sig.b64
```

- Enfin, copiez et collez la signature codée en base64 dans le fichier de jeton, en suivant le format littéral d'objet JSON spécifié précédemment pour la signature de l'approbateur :

```
{
  "version": "2.0",
  "approval_data": "AAEAAwAAABgAAAAAAAAAAJ9eFkfcP3mNzJA1fK
+0WbNhZG1pbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj5vbeAAAAAAAAAAAAAQADAAAFQAAAAAAAAAAW
v5Euk83amq1fij0zyvD2FkbWluAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGPm9t4AAAAAAAAAAAAABAAMAA
+b23gAAAAAAAAAA",
  "token": "012LZkmAHZyAc1hPhyck0oVW33aGrgG77qmDHWQ3CJ8=",
  "signatures": [
    {
      "username": "admin2",
      "role": "admin",
      "signature": "06qx7/mUaVkyYYVr1PW7l8JJko+Kh3e8zBIqdk3tAiNy+1rW
+0sDtvYujhEU4a0FVLCrUFmyB/CX90QmgJLgx/pyK+ZPEH+GoJGqk9YZ7X1n0XwZRP9g7hKV
+7XCtg9TuDFtHYWDpBfz2jWiu2fXfX4/
jTs4f2xIfFPIDKcSP8fhxjQ63xEcCf1jzGha6rDQMu4xUWwdtDgft7um7EJ9dXNoHqLB7cTzphaubNaEFbFPXQ1siGm
ssktwyruGFLpXs1n0tJ0EglGhx2qbYTs+omKWZd0R15WIWEXW3IXw/
Dg5vV0brNpvG0eZK08nSMc27+cyPySc+ZbNw=="
    },
    {
      "username": "admin3",
      "role": "admin",
      "signature": "06qx7/mUaVkyYYVr1PW7l8JJko+Kh3e8zBIqdk3tAiNy+1rW
+0sDtvYujhEU4a0FVLCrUFmyB/CX90QmgJLgx/pyK+ZPEH+GoJGqk9YZ7X1n0XwZRP9g7hKV
+7XCtg9TuDFtHYWDpBfz2jWiu2fXfX4/
jTs4f2xIfFPIDKcSP8fhxjQ63xEcCf1jzGha6rDQMu4xUWwdtDgft7um7EJ9dXNoHqLB7cTzphaubNaEFbFPXQ1siGm
ssktwyruGFLpXs1n0tJ0EglGhx2qbYTs+omKWZd0R15WIWEXW3IXw/
Dg5vV0brNpvG0eZK08nSMc27+cyPySc+ZbNw=="
    }
  ]
}
```

Étape 3. Approuver le jeton sur le AWS CloudHSM cluster et exécuter une opération de gestion des utilisateurs

Une fois qu'un administrateur a obtenu les approbations/signatures nécessaires, comme indiqué dans la section précédente, il peut fournir ce jeton au cluster AWS CloudHSM avec l'une des opérations de gestion des utilisateurs suivantes :

- [créer](#)
- [supprimer](#)
- [change-password](#)
- [user change-mfa](#)

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces commandes, consultez [Gestion des utilisateurs avec la CLI CloudHSM](#).

Au cours de la transaction, le jeton sera approuvé au sein du AWS CloudHSM cluster et exécutera l'opération de gestion des utilisateurs demandée. Le succès de l'opération de gestion des utilisateurs dépend à la fois d'un jeton de quorum approuvé valide et d'une opération de gestion des utilisateurs valide.

L'administrateur peut utiliser le jeton pour une seule opération. Lorsque cette opération réussit, le jeton n'est plus valide. Pour effectuer une autre opération de gestion des utilisateurs HSM, l'administrateur doit répéter le processus décrit ci-dessus. C'est-à-dire que l'administrateur doit générer un nouveau jeton de quorum, obtenir de nouvelles signatures des approbateurs et approuver et consommer le nouveau jeton sur le HSM avec l'opération de gestion des utilisateurs demandée.

 Note

Le jeton de quorum n'est valide que tant que votre session de connexion en cours est ouverte. Si vous vous déconnectez de la CLI CloudHSM ou si le réseau se déconnecte, le jeton n'est plus valide. De même, un jeton autorisé ne peut être utilisé que dans la CLI CloudHSM. Il ne peut pas être utilisé pour s'authentifier dans une autre application.

Exemple Création d'un nouvel utilisateur en tant qu'administrateur

Dans l'exemple suivant, un administrateur connecté crée un utilisateur sur le HSM.

```
aws-cloudhsm > user create --username user1 --role crypto-user --approval /path/
admin.token
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "user1",
```

```
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

L'administrateur saisit ensuite la commande `user list` pour confirmer la création du nouvel utilisateur :

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [
          {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
          }
        ],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "admin2",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [
          {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
          }
        ],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "admin3",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [
```

```

        {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
        }
    ],
    "cluster-coverage": "full"
},
{
    "username": "admin4",
    "role": "admin",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [
        {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
        }
    ],
    "cluster-coverage": "full"
},
{
    "username": "user1",
    "role": "crypto-user",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [],
    "cluster-coverage": "full"
},
{
    "username": "app_user",
    "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [],
    "cluster-coverage": "full"
}
]
}
}

```

Si l'administrateur essaie d'effectuer une autre opération de gestion de l'utilisateur HSM, l'opération échoue avec une erreur d'authentification par quorum :

```
aws-cloudhsm > user delete --username user1 --role crypto-user
{
  "error_code": 1,
  "data": "Quorum approval is required for this operation"
}
```

Comme indiqué ci-dessous, la commande `quorum token-sign list` indique que l'administrateur n'a aucun jeton approuvé. Pour effectuer une autre opération de gestion des utilisateurs HSM, l'administrateur doit générer un nouveau jeton de quorum, obtenir de nouvelles signatures de la part des approbateurs et exécuter l'opération de gestion des utilisateurs souhaitée avec l'argument `--approval` pour fournir le jeton de quorum à approuver et à utiliser pendant l'exécution de l'opération de gestion des utilisateurs.

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "tokens": []
  }
}
```

Modifier la valeur minimale du quorum pour AWS CloudHSM utiliser la CLI CloudHSM

Après avoir [défini la valeur minimale du quorum](#) pour les administrateurs [CloudHSM](#), vous devrez peut-être ajuster la valeur minimale du quorum. Le HSM permet de modifier la valeur minimale du quorum uniquement lorsque le nombre d'approbateurs atteint ou dépasse la valeur actuelle. Par exemple, avec un quorum minimum de deux (2), au moins deux (2) administrateurs doivent approuver les modifications.

Note

La valeur de quorum du service utilisateur doit toujours être inférieure ou égale à la valeur de quorum du service de quorum. Pour plus d'informations sur les noms de service, consultez [Noms et types AWS CloudHSM de service pris en charge pour l'authentification par quorum avec la CLI CloudHSM](#).

Pour obtenir l'approbation du quorum en vue de modifier la valeur minimale du quorum, vous avez besoin d'un jeton de quorum pour le quorum service utilisant la commande `quorum token-sign set-`

quorum-value. Pour générer un jeton de quorum pour le quorum service utilisant la commande `quorum token-sign set-quorum-value`, le service de quorum doit être supérieur à un (1). Cela signifie que, avant de pouvoir modifier la valeur minimale du quorum pour le service d'utilisateur, vous devrez peut-être modifier la valeur minimale du quorum pour service de quorum.

Étapes pour modifier la valeur minimale du quorum pour les administrateurs

1. Démarrez le mode interactif de la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous en tant qu'administrateur.

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. Vérifiez les valeurs minimales actuelles du quorum :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
```

4. Si la valeur minimale du quorum pour le service de quorum est inférieure à celle du service utilisateur, modifiez la valeur du service de quorum :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value --service quorum --value <3>
```

5. [Générez un jeton de quorum](#) pour le service de quorum.
6. [Obtenir des approbations \(signatures\) de la part d'autres administrateurs.](#)

7. [Approuvez le jeton sur le cluster CloudHSM et exécutez une opération de gestion des utilisateurs.](#) .
8. Modifiez la valeur minimale du quorum pour le service utilisateur :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value
```

Exemple Ajustement des valeurs minimales du service de quorum

1. Vérifiez les valeurs actuelles. L'exemple montre que la valeur minimale du quorum pour le service utilisateur est actuellement de deux (2).

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 2,
    "quorum": 1
  }
}
```

2. Modifiez la valeur du service de quorum. Définissez la valeur minimale du quorum pour le service de quorum sur une valeur égale ou supérieure à la valeur du service utilisateur. Cet exemple définit la valeur minimale du quorum pour le service de quorum à deux (2), la même valeur que celle définie pour le service utilisateur dans l'exemple précédent.

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value --service quorum --value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": "Set quorum value successful"
}
```

3. Vérifiez les modifications. Cet exemple montre que la valeur minimale du quorum est désormais de deux (2) pour le service utilisateur et le service de quorum.

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 2,
    "quorum": 2
  }
}
```

```
}  
}
```

Gestion des utilisateurs HSM avec l'utilitaire de gestion CloudHSM (CMU)

Pour gérer les utilisateurs du module de sécurité matérielle (HSM) AWS CloudHSM, vous devez vous connecter au HSM avec le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un [responsable du chiffrement](#) (CO). Seuls les utilisateurs COs peuvent être gérés. Le HSM contient un responsable du chiffrement par défaut (CO) appelé admin. Vous définissez le mot de passe pour admin lorsque vous avez [activé le cluster](#).

Cette rubrique fournit des step-by-step instructions et des détails sur la gestion des utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU).

Rubriques

- [Conditions préalables à la gestion des utilisateurs dans l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Types d'utilisateurs HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Tableau des autorisations utilisateur HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Création d'utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Répertorier tous les utilisateurs HSM du cluster à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Modifier les mots de passe des utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Supprimer des utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Gérer l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Utilisation de l'Utilitaire de gestion CloudHSM \(CMU\) pour gérer l'authentification par quorum \(contrôle d'accès M sur N\)](#)

Conditions préalables à la gestion des utilisateurs dans l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Avant d'utiliser l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU) pour gérer les utilisateurs du module de sécurité matérielle (HSM) dans AWS CloudHSM, vous devez remplir ces conditions préalables. Les rubriques suivantes décrivent la prise en main de la CMU.

Sections

- [Obtenez l'adresse IP d'un HSM dans AWS CloudHSM](#)
- [Utilisation du CMU avec le SDK client 3.2.1 et versions antérieures](#)
- [Télécharger l'Utilitaire de gestion CloudHSM](#)

Obtenez l'adresse IP d'un HSM dans AWS CloudHSM

Pour utiliser le CMU, vous devez utiliser l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration locale. Le CMU crée sa propre connexion au cluster et cette connexion n'est pas consciente du cluster. Pour suivre les informations du cluster, le CMU gère un fichier de configuration local. Cela signifie que chaque fois que vous utilisez le CMU, vous devez d'abord mettre à jour le fichier de configuration en exécutant l'outil de ligne de commande [configure](#) avec le paramètre `--cmu`. Si vous utilisez le SDK client 3.2.1 ou une version antérieure, vous devez utiliser un paramètre différent de `--cmu`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Utilisation du CMU avec le SDK client 3.2.1 et versions antérieures”](#).

Le paramètre `--cmu` vous oblige à ajouter l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster. Si vous en avez plusieurs HSMs, vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse IP. Cela garantit que le CMU peut propager les modifications que vous apportez sur l'ensemble du cluster. N'oubliez pas que le CMU utilise son fichier local pour suivre les informations du cluster. Si le cluster a changé depuis la dernière fois que vous avez utilisé le CMU depuis un hôte particulier, vous devez ajouter ces modifications au fichier de configuration local stocké sur cet hôte. N'ajoutez ni ne supprimez jamais de HSM lorsque vous utilisez la CMU.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Pour ouvrir la page détaillée du cluster, choisissez l'ID du cluster dans le tableau des clusters.
4. Pour obtenir l'adresse IP, allez dans l' HSMs onglet. Pour les IPv4 clusters, choisissez une adresse répertoriée sous IPv4 adresse ENI. Pour les clusters à double pile, utilisez l'adresse ENI IPv4 ou l' IPv6 adresse ENI.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM ()AWS CLI

- Obtenez l'adresse IP d'un HSM à l'aide de la commande [describe-clusters](#) d' AWS CLI. Dans le résultat de la commande, l'adresse IP de HSMs sont les valeurs de `EniIp` et `EniIPv6` (s'il s'agit d'un cluster à double pile).

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
  "Clusters": [
    { ... }
    "Hsms": [
      {
...
        "EniIp": "10.0.0.9",
...
      },
      {
...
        "EniIp": "10.0.1.6",
        "EniIPv6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
...
    }
```

Utilisation du CMU avec le SDK client 3.2.1 et versions antérieures

Avec le SDK client 3.3.0, la prise en charge du `--cmu` paramètre AWS CloudHSM a été ajoutée, ce qui simplifie le processus de mise à jour du fichier de configuration de la CMU. Si vous utilisez une version de CMU issue du SDK client 3.2.1 ou d'une version antérieure, vous devez continuer à utiliser les paramètres `-a` et `-m` pour mettre à jour le fichier de configuration. Pour plus d'informations sur ces paramètres, veuillez consulter l'[Outil de configuration](#).

Télécharger l'Utilitaire de gestion CloudHSM

La dernière version de CMU est disponible pour les tâches de gestion des utilisateurs HSM, que vous utilisiez le SDK client 5 ou le SDK client 3.

Pour télécharger et installer le CMU

- Téléchargez et installez le CMU.

Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-mgmt-util-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7.8+

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8.3+

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-mgmt-util-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7 (7.8+)

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8 (8.3+)

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-mgmt-util-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-mgmt-util_latest_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-mgmt-util_latest_amd64.deb
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-mgmt-util_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-mgmt-util_latest_u18.04_amd64.deb
```

Windows Server 2012

1. Téléchargez [l'Utilitaire de gestion CloudHSM](#).
2. Exécutez le programme d'installation de la CMU (AWSCloudHSMManagementUtil-latest.msi) avec les privilèges d'administrateur Windows.

Windows Server 2012 R2

1. Téléchargez [l'Utilitaire de gestion CloudHSM](#).
2. Exécutez le programme d'installation de la CMU (AWSCloudHSMManagementUtil-latest.msi) avec les privilèges d'administrateur Windows.

Windows Server 2016

1. Téléchargez [l'Utilitaire de gestion CloudHSM](#).

2. Exécutez le programme d'installation de la CMU (AWSCloudHSMManagementUtil-latest.msi) avec les privilèges d'administrateur Windows.

Types d'utilisateurs HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

La plupart des opérations que vous effectuez sur le module de sécurité matériel (HSM) nécessitent les informations d'identification d'un utilisateur AWS CloudHSM HSM. Le HSM authentifie chaque utilisateur HSM et chaque utilisateur HSM possède un type qui détermine les opérations que vous pouvez effectuer sur le HSM en tant qu'utilisateur.

Note

Les utilisateurs HSM sont distincts des utilisateurs IAM. Les utilisateurs IAM qui disposent des informations d'identification correctes peuvent créer HSMs en interagissant avec les ressources via l'API AWS. Une fois le HSM créé, vous devez utiliser les informations d'identification de l'utilisateur HSM pour authentifier les opérations sur le HSM.

Types d'utilisateur

- [Responsable du pré-chiffrement \(PRECO\)](#)
- [Responsable de chiffrement \(CO\)](#)
- [Utilisateur de chiffrement \(CU\)](#)
- [utilisateur de l'appareil \(AU\)](#)

Responsable du pré-chiffrement (PRECO)

Dans l'Utilitaire de gestion du cloud (CMU) et dans l'Utilitaire de gestion des clés (KMU), le PRECO est un utilisateur temporaire qui n'existe que sur le premier HSM d'un cluster AWS CloudHSM. Le premier HSM d'un nouveau cluster contient un utilisateur PRECO indiquant que ce cluster n'a jamais été activé. Pour [activer un cluster](#), vous devez exécuter le cloudhsm-cli et exécuter la commande. cluster activate Connectez-vous au HSM et modifiez le mot de passe du PRECO. Lorsque vous modifiez le mot de passe, cet utilisateur devient un responsable de chiffrement (CO).

Responsable de chiffrement (CO)

Dans l'Utilitaire de gestion du cloud (CMU) et dans l'Utilitaire de gestion des clés (KMU), un responsable de chiffrement (CO) peut effectuer des opérations de gestion des utilisateurs. Par

exemple, il peut créer et supprimer des utilisateurs, et modifier les mots de passe des utilisateurs. Pour de plus amples informations sur les utilisateurs CO, veuillez consulter [Tableau des autorisations utilisateur HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#). Lorsque vous activez un nouveau cluster, l'utilisateur passe du statut de responsable du [préchiffrement \(PRECO\)](#) à celui de responsable du chiffrement (CO).

Utilisateur de chiffrement (CU)

Un utilisateur de chiffrement (CU) peut effectuer les opérations de chiffrement et de gestion des clés suivantes.

- Gestion des clés - Créer, supprimer, partager, importer et exporter des clés de chiffrement.
- Opérations de chiffrement - Utiliser les clés de chiffrement pour le chiffrement, le déchiffrement, la signature, la vérification, et plus encore.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tableau des autorisations utilisateur HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#).

utilisateur de l'appareil (AU)

L'utilisateur de l'appareil (AU) peut effectuer des opérations de clonage et de synchronisation sur le cluster. HSMs AWS CloudHSM utilise l'AU pour synchroniser le HSMs dans un AWS CloudHSM cluster. L'UA existe sur tous les HSMs sites fournis par AWS CloudHSM et dispose d'autorisations limitées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tableau des autorisations utilisateur HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#).

AWS ne peut effectuer aucune opération sur votre HSMs . AWS ne peut pas afficher ou modifier vos utilisateurs ou vos clés et ne peut effectuer aucune opération cryptographique à l'aide de ces clés.

Tableau des autorisations utilisateur HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Le tableau suivant répertorie les opérations du module de sécurité matérielle (HSM) triées par type d'utilisateur ou de session HSM dans lequel l'opération peut être effectuée. AWS CloudHSM

	Responsable de chiffrement (CO)	Utilisateur de chiffrement (CU)	utilisateur de l'appareil (AU)	Session non authentifiée
Obtention d'informations de base sur le cluster ¹	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui
Changement de son mot de passe	 Oui	 Oui	 Oui	Non applicable
Changement du mot de passe d'un utilisateur	 Oui	 Non	 Non	 Non
Ajout et suppression d'utilisateurs	 Oui	 Non	 Non	 Non
Obtention du statut de la synchronisation ²	 Oui	 Oui	 Oui	 Non
Extraction et insertion d'objets masqués ³	 Oui	 Oui	 Oui	 Non

	Responsable de chiffrement (CO)	Utilisateur de chiffrement (CU)	utilisateur de l'appareil (AU)	Session non authentifiée
Fonctions de gestion des clés ⁴	 Non	 Oui	 Non	 Non
Chiffrement et déchiffrement	 Non	 Oui	 Non	 Non
Connexion et vérification	 Non	 Oui	 Non	 Non
Générez des résumés et HMACs	 Non	 Oui	 Non	 Non

- [1] Les informations de base du cluster incluent le nombre de membres du HSMs cluster et l'adresse IP, le modèle, le numéro de série, l'identifiant de l'appareil, l'identifiant du microprogramme, etc. de chaque HSM.
- [2] L'utilisateur peut obtenir un ensemble de résumés (hachages) qui correspondent aux clés du HSM. Une application peut comparer ces ensembles de résumés pour comprendre l'état de synchronisation HSMs d'un cluster.
- [3] Les objets masqués sont des clés qui sont chiffrées avant de quitter le HSM. Elles ne peuvent pas être déchiffrées en dehors du HSM. Elles ne sont déchiffrées que lorsqu'elles sont insérées dans un HSM qui se trouve dans le même cluster que le HSM duquel elles ont été extraites. Une application peut extraire et insérer des objets masqués pour les synchroniser HSMs dans un cluster.

- [4] Les fonctions de gestion des clés incluent la création, la suppression, l'encapsulation, le désencapsulation et la modification des attributs de clés.

Création d'utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

createUserÀ utiliser dans l'utilitaire de AWS CloudHSM gestion (CMU) pour créer de nouveaux utilisateurs sur le module de sécurité matérielle (HSM). Vous devez vous connecter en tant que CO pour créer un utilisateur.

Pour créer un nouvel utilisateur CO

1. Utilisez l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration du CMU.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. Démarrer le CMU.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. Connectez-vous au HSM en tant qu'utilisateur CO.

```
aws-cloudhsm > loginHSM CO admin co12345
```

Assurez-vous que le nombre de connexions répertoriées par la CMU correspond au nombre de HSMs connexions du cluster. Si ce n'est pas le cas, déconnectez-vous et recommencez.

- Utilisez `createUser` pour créer un utilisateur CO nommé **example_officer** dont le mot de passe est **password1**.

```
aws-cloudhsm > createUser CO example_officer password1
```

L'utilitaire CMU vous invite à réaliser l'opération de création d'utilisateurs.

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)?
```

- Tapez **y**.

Pour créer un nouvel utilisateur CU

- Utilisez l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration du CMU.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

- Démarrer le CMU.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. Connectez-vous au HSM en tant qu'utilisateur CO.

```
aws-cloudhsm > loginHSM CO admin co12345
```

Assurez-vous que le nombre de connexions répertoriées par la CMU correspond au nombre de HSMs connexions du cluster. Si ce n'est pas le cas, déconnectez-vous et recommencez.

4. Utilisez `createUser` pour créer un utilisateur CU nommé **example_user** dont le mot de passe est **password1**.

```
aws-cloudhsm > createUser CU example_user password1
```

L'utilitaire CMU vous invite à réaliser l'opération de création d'utilisateurs.

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****
Do you want to continue(y/n)?
```

5. Tapez **y**.

Pour plus d'informations sur `createUser`, veuillez consulter [Créer un utilisateur](#).

Répertorier tous les utilisateurs HSM du cluster à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Utilisez la `listUsers` commande de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU) pour répertorier tous les utilisateurs du AWS CloudHSM cluster. Vous n'avez pas besoin de vous connecter pour exécuter `listUsers` et tous les types d'utilisateurs peuvent répertorier des utilisateurs.

Pour répertorier tous les utilisateurs du cluster

1. Utilisez l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration du CMU.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. Démarrer le CMU.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. Utilisez listUsers pour répertorier tous les utilisateurs du cluster.

```
aws-cloudhsm > listUsers
```

L'utilitaire CMU répertorie tous les utilisateurs du cluster.

Users on server 0(10.0.2.9):

Number of users found:4

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	AU	app_user	NO
0	NO		
2	CO	example_officer	NO
0	NO		
3	CU	example_user	NO
0	NO		

Users on server 1(10.0.3.11):

```
Number of users found:4
```

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	AU	app_user	NO
	0		NO
2	CO	example_officer	NO
	0		NO
3	CU	example_user	NO
	0		NO

```
Users on server 2(10.0.1.12):
```

```
Number of users found:4
```

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	AU	app_user	NO
	0		NO
2	CO	example_officer	NO
	0		NO
3	CU	example_user	NO
	0		NO

Pour de plus amples informations sur listUsers, veuillez consulter [répertoire des utilisateurs](#).

Modifier les mots de passe des utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Utilisez-le changePswd dans l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU) pour modifier le mot de passe d'un utilisateur du module de sécurité matériel (HSM).

Les types d'utilisateurs et les mots de passe sont sensibles à la casse, les noms d'utilisateurs, non.

Les utilisateurs de chiffrement (CU) et les utilisateurs d'appliance (AU) peuvent modifier uniquement leur propre mot de passe. Pour modifier le mot de passe d'un autre utilisateur, vous devez vous connecter en tant que CO. Vous ne pouvez pas modifier le mot de passe d'un utilisateur qui est actuellement connecté.

Pour modifier votre propre mot de passe

1. Utilisez l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration du CMU.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. Démarrer le CMU.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. Connectez-vous au HSM.

```
aws-cloudhsm > loginHSM C0 admin co12345
```

Assurez-vous que le nombre de connexions répertoriées par la CMU correspond au nombre de HSMs connexions du cluster. Si ce n'est pas le cas, déconnectez-vous et recommencez.

4. Pour modifier votre propre mot de passe utilisez changePswd.

```
aws-cloudhsm > changePswd C0 example_officer <new password>
```

Le CMU fournit une invite sur l'opération de modification du mot de passe.

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****
```

```
Do you want to continue(y/n)?
```

5. Tapez **y**.

Le CMU fournit une invite sur l'opération de modification du mot de passe.

```
Changing password for example_officer(C0) on 3 nodes
```

Pour modifier le mot de passe d'un autre utilisateur

1. Utilisez l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration du CMU.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. Démarrer le CMU.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\  
ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. Connectez-vous au HSM en tant qu'utilisateur CO.

```
aws-cloudhsm > loginHSM C0 admin co12345
```

Assurez-vous que le nombre de connexions répertoriées par la CMU correspond au nombre de HSMs connexions du cluster. Si ce n'est pas le cas, déconnectez-vous et recommencez.

4. Utilisez `changePswd` pour modifier le mot de passe d'un autre utilisateur.

```
aws-cloudhsm > changePswd CU example_user <new password>
```

Le CMU fournit une invite sur l'opération de modification du mot de passe.

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)?
```

5. Tapez y.

Le CMU fournit une invite sur l'opération de modification du mot de passe.

```
Changing password for example_user(CU) on 3 nodes
```

Pour plus d'informations sur changePswd, veuillez consulter [Modifier le mot de passe](#).

Supprimer des utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

deleteUser À utiliser dans l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU) pour supprimer un utilisateur du module de sécurité matériel (HSM). Vous devez vous connecter en tant que CO pour supprimer un autre utilisateur.

Tip

Vous ne pouvez pas supprimer les utilisateurs de chiffrement (CU) qui possèdent des clés.

Pour supprimer un utilisateur

1. Utilisez l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration du CMU.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. Démarrer le CMU.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. Connectez-vous au HSM en tant qu'utilisateur CO.

```
aws-cloudhsm > loginHSM C0 admin co12345
```

Assurez-vous que le nombre de connexions répertoriées par la CMU correspond au nombre de HSMs connexions du cluster. Si ce n'est pas le cas, déconnectez-vous et recommencez.

4. Utilisez deleteUser pour supprimer un utilisateur.

```
aws-cloudhsm > deleteUser C0 example_officer
```

Le CMU supprime l'utilisateur.

```
Deleting user example_officer(C0) on 3 nodes
deleteUser success on server 0(10.0.2.9)
deleteUser success on server 1(10.0.3.11)
deleteUser success on server 2(10.0.1.12)
```

Pour plus d'informations sur deleteUser, veuillez consulter [Supprimer un utilisateur](#).

Gérer l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Pour renforcer la sécurité, vous pouvez configurer l'authentification à deux facteurs (2FA) pour protéger le AWS CloudHSM cluster. Vous ne pouvez activer l'authentification à deux facteurs que pour les responsables de chiffrement (CO).

Lorsque vous vous connectez à un cluster avec un compte HSM (Hardware Service Module) compatible 2FA, vous fournissez votre mot de passe à `cloudhsm-mgmt_util` (CMU) (le premier facteur, ce que vous connaissez), et l'utilitaire CMU vous fournit un jeton et vous invite à le faire signer. Pour fournir le deuxième facteur, c'est-à-dire ce que vous avez, vous signez le jeton avec une clé privée provenant d'une paire de clés que vous avez déjà créée et associée à l'utilisateur HSM. Pour accéder au cluster, vous devez fournir le jeton signé à l'utilitaire CMU.

Note

Vous ne pouvez pas activer l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de chiffrement (CU) ou les applications. L'authentification à deux facteurs (2FA) est réservée aux utilisateurs de CO.

Rubriques

- [Authentification par quorum et 2FA dans les AWS CloudHSM clusters à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Exigences relatives aux paires de clés 2FA pour AWS CloudHSM l'utilisation de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)
- [Création d'utilisateurs avec 2FA activé pour les utilisateurs de AWS CloudHSM Management Utility](#)
- [Gérez l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs HSM à l'aide AWS CloudHSM de l'utilitaire de gestion](#)
- [Désactiver l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de HSM à l'aide AWS CloudHSM de l'utilitaire de gestion](#)
- [Référence de configuration pour l'authentification à deux facteurs avec utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)

Authentification par quorum et 2FA dans les AWS CloudHSM clusters à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Le cluster utilise la même clé pour l'authentification par quorum et pour l'authentification à deux facteurs (2FA). Cela signifie qu'un utilisateur dont l'authentification à deux facteurs est activée est effectivement enregistré pour M-of-N-access -control (MoFN). Pour utiliser correctement l'authentification 2FA et l'authentification par quorum pour le même utilisateur HSM, tenez compte des points suivants :

- Si vous utilisez l'authentification par quorum pour un utilisateur aujourd'hui, vous devez utiliser la même paire de clés que celle que vous avez créée pour l'utilisateur du quorum afin d'activer l'authentification à deux facteurs pour cet utilisateur.
- Si vous ajoutez l'exigence 2FA pour un utilisateur non-2FA qui n'est pas un utilisateur d'authentification par quorum, vous enregistrez cet utilisateur en tant qu'utilisateur MofN avec authentification 2FA.
- Si vous supprimez l'exigence 2FA ou modifiez le mot de passe d'un utilisateur 2FA qui est également un utilisateur d'authentification par quorum, vous supprimerez également l'enregistrement de l'utilisateur du quorum en tant qu'utilisateur MofN.
- Si vous supprimez l'exigence 2FA ou modifiez le mot de passe d'un utilisateur 2FA qui est également un utilisateur utilisant l'authentification par quorum, mais que vous souhaitez tout de même que cet utilisateur participe à l'authentification par quorum, vous devez l'enregistrer à nouveau en tant qu'utilisateur MofN.

Pour de plus amples informations sur l'authentification par quorum, veuillez consulter [Utilisation du CMU pour gérer l'authentification du quorum](#).

Exigences relatives aux paires de clés 2FA pour AWS CloudHSM l'utilisation de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Pour activer l'authentification à deux facteurs (2FA) pour un utilisateur du module de sécurité AWS CloudHSM matériel (HSM), utilisez une clé répondant aux exigences suivantes.

Vous pouvez créer une nouvelle paire de clés ou utiliser une clé existante répondant aux exigences suivantes.

- Type de clé : asymétrique
- Utilisation de clé : signature et vérification

- Spécification de clé : RSA_2048
- L'algorithme de signature inclut :
 - sha256WithRSAEncryption

Note

Si vous utilisez l'authentification par quorum ou si vous envisagez d'utiliser l'authentification par quorum, consultez [the section called "Authentication par quorum"](#).

Création d'utilisateurs avec 2FA activé pour les utilisateurs de AWS CloudHSM Management Utility

Utilisez l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion CMU (CMU) et la paire de clés pour créer un nouvel utilisateur de Crypto Office (CO) avec l'authentification à deux facteurs (2FA) activée.

Pour créer des utilisateurs CO pour lesquels 2FA est activé

1. Dans un terminal, effectuez l'une des étapes suivantes :

a. Accédez à votre HSM et connectez-vous à l'Utilitaire de gestion CloudHSM :

```
/opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

b. Connectez-vous en tant que CO et utilisez la commande suivante pour créer un nouvel utilisateur MFA avec 2FA :

```
aws-cloudhsm > createUser CO MFA <CO USER NAME> -2fa /home/ec2-user/authdata
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y

Creating User exampleuser3(CO) on 1 nodesAuthentication data written to: "/
home/ec2-user/authdata"Generate Base64-encoded signatures for SHA256 digests in
the authentication datafile.
```

To generate the signatures, use the RSA private key, which is the second factor of authentication for this user. Paste the signatures and the corresponding public key into the authentication data file and provide the file path below. Leave this field blank to use the path initially provided. Enter filename:

- c. Laissez le terminal ci-dessus dans cet état. N'appuyez pas sur Entrée et n'entrez aucun nom de fichier.
2. Dans un autre terminal, effectuez les opérations suivantes :
- a. Accédez à votre HSM et connectez-vous à l'Utilitaire de gestion CloudHSM :

```
/opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

- b. Générez une paire de clés publique-privée à l'aide des commandes suivantes :

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out private_key.pem -pkeyopt  
rsa_keygen_bits:2048
```

```
openssl rsa -pubout -in private_key.pem -out public_key.pem
```

- c. Exécutez la commande suivante pour installer une fonctionnalité de requête JSON permettant d'extraire le résumé du fichier authdata :

```
sudo yum install jq
```

- d. Pour extraire la valeur du résumé, recherchez d'abord les données suivantes dans le fichier authdata :

```
{  
  "Version": "1.0",  
  "PublicKey": "",  
  "Data": [  
    {  
      "HsmId": <"HSM ID">,  
      "Digest": <"DIGEST">,  
      "Signature": ""  
    }  
  ]  
}
```

Note

Le résumé obtenu est codé en base64, mais pour signer le résumé, vous devez d'abord décoder puis signer le fichier. La commande suivante décodera le résumé et stockera le contenu décodé dans « digest1.bin »

```
cat authdata | jq '.Data[0].Digest' | cut -c2- | rev | cut -c2- | rev |
base64 -d > digest1.bin
```

- e. Convertissez le contenu de la clé publique en ajoutant « \n » et en supprimant les espaces comme indiqué ici :

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n<PUBLIC KEY>\n-----END PUBLIC KEY-----
```

Important

La commande ci-dessus montre comment « \n » est ajouté immédiatement après BEGIN PUBLIC KEY-----, les espaces entre « \n » et le premier caractère de la clé publique sont supprimés, « \n » est ajouté avant -----END PUBLIC KEY et les espaces sont supprimés entre « \n » et la fin de la clé publique.

Il s'agit du format PEM pour la clé publique qui est accepté dans le fichier authdata.

- f. Collez le contenu du format pem de la clé publique dans la section clé publique du fichier authdata.

```
vi authdata
```

```
{
  "Version": "1.0",
  "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n<"PUBLIC KEY">\n-----END PUBLIC
KEY-----",
  "Data": [
    {
      "HsmId": "<"HSM ID">",
      "Digest": "<"DIGEST">",
      "Signature": ""
```

```
}
]
}
```

- g. Signez le fichier du jeton à l'aide de la commande suivante :

```
openssl pkeyutl -sign -in digest1.bin -inkey private_key.pem -pkeyopt
digest:sha256 | base64
Output Expected:
<"THE SIGNATURE">
```

 Note

Comme indiqué dans la commande ci-dessus, utilisez `openssl pkeyutl` plutôt que `openssl dgst` pour signer.

- h. Ajoutez le résumé signé dans le fichier Authdata dans le champ « Signature ».

```
vi authdata
```

```
{
  "Version": "1.0",
  "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----- ... -----END PUBLIC KEY-----",
  "Data": [
    {
      "HsmId": <"HSM ID">,
      "Digest": <"DIGEST">,
      "Signature": <"Kkd1 ... rkrvJ6Q==">
    },
    {
      "HsmId": <"HSM ID">,
      "Digest": <"DIGEST">,
      "Signature": <"K1hxy ... Q261Q==">
    }
  ]
}
```

3. Retournez au premier terminal et appuyez sur **Enter** :

Generate Base64-encoded signatures for SHA256 digests in the authentication datafile. To generate the signatures, use the RSA private key,

which is the second factor of authentication for this user. Paste the signatures and the corresponding public key into the authentication data file and provide the file path below. Leave this field blank to use the path initially provided.

Enter filename: >>>> Press Enter here

```
createUser success on server 0(10.0.1.11)
```

Gérez l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs HSM à l'aide AWS CloudHSM de l'utilitaire de gestion

`changePswd` À utiliser dans l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU) pour modifier l'authentification à deux facteurs (2FA) pour un utilisateur. Chaque fois que vous activez l'authentification à deux facteurs, vous devez fournir une clé publique pour les connexions à deux facteurs.

`changePswd` exécute l'un des scénarios suivants :

- Modification du mot de passe d'un utilisateur 2FA
- Modification du mot de passe d'un utilisateur non-2FA
- Ajout de 2FA à un utilisateur non-2FA
- Suppression de l'authentification à deux facteurs d'un utilisateur 2FA
- Rotation de la clé pour un utilisateur 2FA

Vous pouvez également combiner des tâches. Par exemple, vous pouvez supprimer l'authentification 2FA d'un utilisateur et modifier le mot de passe en même temps, ou vous pouvez faire pivoter la clé 2FA et modifier le mot de passe utilisateur.

Pour modifier les mots de passe ou faire pivoter les clés pour les utilisateurs CO pour lesquels 2FA est activé

1. Utilisez l'utilitaire CMU pour vous connecter au HSM en tant que CO avec 2FA activé.
2. Utilisez `changePswd` pour modifier le mot de passe ou faire pivoter la clé pour les utilisateurs CO pour lesquels l'authentification à deux facteurs est activée. Utilisez le paramètre `-2fa` et incluez un emplacement dans le système de fichiers pour que le système puisse écrire le fichier `authdata`. Ce fichier inclut un résumé pour chaque HSM du cluster.

```
aws-cloudhsm > changePswd C0 example-user <new-password> -2fa /path/to/authdata
```

L'utilitaire CMU vous invite à utiliser la clé privée pour signer les résumés du fichier authdata et à renvoyer les signatures avec la clé publique.

3. Utilisez la clé privée pour signer les résumés du fichier authdata, ajoutez les signatures et la clé publique au fichier authdata au format JSON, puis indiquez à l'utilitaire CMU l'emplacement du fichier authdata. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Référence de configuration”](#).

 Note

Le cluster utilise la même clé pour l'authentification par quorum et l'authentification à deux facteurs. Si vous utilisez l'authentification par quorum ou si vous envisagez d'utiliser l'authentification par quorum, consultez [the section called “Authentification par quorum”](#).

Désactiver l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs de HSM à l'aide AWS CloudHSM de l'utilitaire de gestion

Utilisez l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU) pour désactiver l'authentification à deux facteurs (2FA) pour les utilisateurs du module de sécurité matériel (HSM) dans AWS CloudHSM

Pour désactiver l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs CO pour lesquels l'authentification à deux facteurs est activée

1. Utilisez l'utilitaire CMU pour vous connecter au HSM en tant que CO avec 2FA activé.
2. Utilisez `changePswd` pour supprimer l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs CO pour lesquels l'authentification à deux facteurs est activée.

```
aws-cloudhsm > changePswd CO example-user <new password>
```

L'utilitaire CMU vous invite à confirmer l'opération de modification du mot de passe.

 Note

Si vous supprimez l'exigence 2FA ou modifiez le mot de passe d'un utilisateur 2FA qui est également un utilisateur d'authentification par quorum, vous supprimerez également l'enregistrement de l'utilisateur du quorum en tant qu'utilisateur MofN. Pour

plus d'informations sur les utilisateurs du quorum et 2FA, consultez [the section called "Authentification par quorum"](#).

3. Tapez **y**.

L'utilitaire CMU confirme l'opération de modification du mot de passe.

Référence de configuration pour l'authentification à deux facteurs avec utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Voici un exemple des propriétés d'authentification à deux facteurs (2FA) du authdata fichier pour la demande générée par l'utilitaire de AWS CloudHSM gestion (CMU) et pour vos réponses.

```
{
  "Version": "1.0",
  "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----- ... -----END PUBLIC KEY-----",
  "Data": [
    {
      "HsmId": "hsm-lgavqitns2a",
      "Digest": "k501p3f6foQRVQH7S8Rrjcau6h3TYqsSdr16A54+qG8=",
      "Signature": "Kkd1 ... rkrvJ6Q=="
    },
    {
      "HsmId": "hsm-lgavqitns2a",
      "Digest": "IyBcx4I5Vyx1jztwvXinCBQd9lDx8oQe7iRrWjBAi1w=",
      "Signature": "K1hxy ... Q261Q=="
    }
  ]
}
```

Données

Nœud de niveau supérieur. Contient un nœud subordonné pour chaque HSM du cluster. Apparaît dans les demandes et les réponses pour toutes les commandes 2FA.

Digest

C'est ce que vous devez signer pour fournir l'authentification à deux facteurs. CMU générée dans les demandes pour toutes les commandes 2FA.

HsmId

L'identifiant de votre HSM. Apparaît dans les demandes et les réponses pour toutes les commandes 2FA.

PublicKey

La partie clé publique de la paire de clés que vous avez générée a été insérée sous forme de chaîne au format PEM. Vous le saisissez dans les réponses pour `createUser` et `changePswd`.

Signature

Le résumé signé codé en Base64. Vous le saisissez dans les réponses pour toutes les commandes 2FA.

Version

La version du fichier de données d'authentification au format JSON. Apparaît dans les demandes et les réponses pour toutes les commandes 2FA.

Utilisation de l'Utilitaire de gestion CloudHSM (CMU) pour gérer l'authentification par quorum (contrôle d'accès M sur N)

HSMs Dans votre AWS CloudHSM cluster, l'authentification par quorum est prise en charge, également connue sous le nom de contrôle d'accès M of N. Avec l'authentification par quorum, aucun utilisateur individuel sur le HSM ne peut effectuer d'opérations contrôlées par quorum sur le HSM. À la place, un nombre minimal d'utilisateurs HSM (au moins 2) doivent coopérer pour effectuer ces opérations. Avec l'authentification par quorum, vous pouvez ajouter une couche de protection supplémentaire en demandant l'approbation de plusieurs utilisateurs HSM.

L'authentification par quorum peut contrôler les opérations suivantes :

- Gestion des utilisateurs HSM par des [responsables du chiffrement \(COs\)](#) — Création et suppression d'utilisateurs HSM, et modification du mot de passe d'un autre utilisateur HSM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour AWS CloudHSM Management Utility](#).

Notez les informations supplémentaires suivantes sur l'utilisation de l'authentification par quorum dans AWS CloudHSM.

- Un utilisateur HSM peut signer son propre jeton de quorum, c'est-à-dire que l'utilisateur demandeur peut fournir l'une des approbations requises pour l'authentification par quorum.
- Vous choisissez le nombre minimal d'approbateurs de quorum pour les opérations contrôlées par quorum. Le plus petit nombre que vous pouvez choisir est deux (2), et le plus grand nombre que vous pouvez choisir est huit (8).
- Le HSM peut stocker jusqu'à 1 024 jetons de quorum. Si le HSM possède déjà 1 024 jetons lorsque vous essayez d'en créer un nouveau, le HSM efface l'un des jetons ayant expiré. Par défaut, les jetons expirent dix minutes après leur création.
- Le cluster utilise la même clé pour l'authentification par quorum et pour l'authentification à deux facteurs (2FA). Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'authentification par quorum et de l'authentification 2FA, consultez [Authentification par quorum et 2FA](#).

Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations sur l'authentification par quorum dans AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Processus d'authentification par quorum pour AWS CloudHSM Management Utility](#)
- [Configurer l'authentification par quorum pour les responsables de la AWS CloudHSM cryptographie](#)
- [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour AWS CloudHSM Management Utility](#)
- [Modifier la valeur minimale du quorum avec l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#)

Processus d'authentification par quorum pour AWS CloudHSM Management Utility

Les étapes suivantes résument les processus d'authentification par quorum. Pour connaître les étapes et les outils spécifiques, consultez [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour AWS CloudHSM Management Utility](#).

1. Chaque utilisateur HSM crée une clé asymétrique pour la signature. Il s'en charge en dehors du HSM, en veillant à protéger la clé de manière appropriée.
2. Chaque utilisateur HSM se connecte au HSM et enregistre la partie publique de sa clé de signature (la clé publique) avec le HSM.
3. Lorsqu'un utilisateur HSM veut effectuer une opération contrôlée par quorum, il se connecte au HSM et obtient un jeton de quorum.

4. L'utilisateur HSM donne le jeton de quorum à un ou plusieurs autres utilisateurs HSM et demande leur approbation.
5. Les autres utilisateurs HSM approuvent en utilisant leurs clés pour signer de façon chiffrée le jeton de quorum. Cela se produit en dehors du HSM.
6. Lorsque l'utilisateur HSM dispose du nombre requis d'approbations, il se connecte au HSM et donne le jeton de quorum et les approbations (signatures) au HSM.
7. Le HSM utilise les clés publiques enregistrées de chaque signataire pour vérifier les signatures. Si les signatures sont valides, le HSM approuve le jeton.
8. L'utilisateur HSM peut désormais effectuer une opération contrôlée par quorum.

Configurer l'authentification par quorum pour les responsables de la AWS CloudHSM cryptographie

Les rubriques suivantes décrivent les étapes que vous devez suivre pour configurer votre module de sécurité matériel (HSM) afin que les [responsables du AWS CloudHSM chiffrement \(COs\)](#) puissent utiliser l'authentification par quorum. Vous ne devez effectuer ces étapes qu'une seule fois lorsque vous configurez pour la première fois l'authentification par quorum pour COs. Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour AWS CloudHSM Management Utility](#).

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1. Création et enregistrement d'une clé pour la signature](#)
- [Étape 2. Définition de la valeur minimale de quorum sur le HSM](#)

Conditions préalables

Pour comprendre cet exemple, vous devez connaître l'[outil de ligne de commande cloudhsm_mgmt_util \(CMU\)](#). Dans cet exemple, le AWS CloudHSM cluster en possède deux HSMs, chacune ayant la même COs valeur, comme indiqué dans le résultat suivant de la listUsers commande. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs, consultez [Utilisateurs HSM](#).

```
aws-cloudhsm > listUsers
Users on server 0(10.0.2.14):
Number of users found:7
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PREC0	admin	N0
0	N0		
2	AU	app_user	N0
0	N0		
3	C0	officer1	N0
0	N0		
4	C0	officer2	N0
0	N0		
5	C0	officer3	N0
0	N0		
6	C0	officer4	N0
0	N0		
7	C0	officer5	N0
0	N0		
Users on server 1(10.0.1.4):			
Number of users found:7			
User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PREC0	admin	N0
0	N0		
2	AU	app_user	N0
0	N0		
3	C0	officer1	N0
0	N0		
4	C0	officer2	N0
0	N0		
5	C0	officer3	N0
0	N0		
6	C0	officer4	N0
0	N0		
7	C0	officer5	N0
0	N0		

Étape 1. Création et enregistrement d'une clé pour la signature

Pour utiliser l'authentification par quorum, chaque CO doit effectuer toutes les étapes suivantes :

Rubriques

- [Créer une paire de clés RSA](#)
- [Créez et signez un jeton d'enregistrement](#)

- [Enregistrez la clé publique avec le HSM](#)

Créer une paire de clés RSA

Il existe de nombreuses manières différentes de créer et de protéger une paire de clés. Les exemples suivants montrent comment procéder avec [OpenSSL](#).

Exemple— Créer une clé privée à l'aide d'OpenSSL

L'exemple suivant montre comment utiliser OpenSSL pour créer une clé RSA de 2048 bits, protégée par une phrase secrète. Pour utiliser cet exemple, *officer1.key* remplacez-le par le nom du fichier dans lequel vous souhaitez stocker la clé.

```
$ openssl genrsa -out <officer1.key> -aes256 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for officer1.key:
Verifying - Enter pass phrase for officer1.key:
```

Générez ensuite la clé publique à l'aide de la clé privée que vous venez de créer.

Exemple— Crée une clé publique avec OpenSSL

L'exemple suivant montre comment utiliser OpenSSL pour créer une clé publique à partir de la clé privée que vous venez de créer.

```
$ openssl rsa -in officer1.key -outform PEM -pubout -out officer1.pub
Enter pass phrase for officer1.key:
writing RSA key
```

Créez et signez un jeton d'enregistrement

Vous créez un jeton et vous le signez avec la clé privée que vous venez de générer à l'étape précédente.

Exemple— Crée un jeton

Le jeton d'enregistrement est simplement un fichier contenant des données aléatoires ne dépassant pas la taille maximale de 245 octets. Vous signez le jeton avec la clé privée pour démontrer que vous

avez accès à la clé privée. La commande suivante utilise `echo` pour rediriger une chaîne vers un fichier.

```
$ echo <token to be signed> > officer1.token
```

Signez le jeton et enregistrez-le dans un fichier de signature. Vous aurez besoin du jeton signé, du jeton non signé et de la clé publique pour enregistrer le CO en tant qu'utilisateur du MofN auprès du HSM.

Exemple— Signez le jeton

Utilisez OpenSSL et la clé privée pour signer le jeton d'enregistrement et créer le fichier de signature.

```
$ openssl dgst -sha256 \  
-sign officer1.key \  
-out officer1.token.sig officer1.token
```

Enregistrez la clé publique avec le HSM

Après avoir créé une clé, le responsable de chiffrement doit enregistrer la partie publique de la clé (clé publique) avec le HSM.

Pour enregistrer une clé publique avec le HSM

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer l'outil de ligne de commande `cloudhsm_mgmt_util`.

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

2. Utilisez la commande `loginHSM` pour vous connecter aux HSM en tant que CO. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [???](#).
3. Utilisez la commande [registerQuorumPubKey](#) pour enregistrer la clé publique.
Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant ou utilisez la commande `help registerQuorumPubKey`.

Exemple- Enregistrer une clé publique avec le HSM

L'exemple suivant montre comment utiliser la commande `registerQuorumPubKey` de l'outil de ligne de commande `cloudhsm_mgmt_util` pour enregistrer la clé publique d'un responsable de chiffrement avec le HSM. Pour utiliser cette commande, le responsable de chiffrement doit être connecté au HSM. Remplacez les valeurs suivantes par les vôtres :

```
aws-cloudhsm > registerQuorumPubKey
CO <officer1> <officer1.token> <officer1.token.sig> <officer1.pub>
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
registerQuorumPubKey success on server 0(10.0.2.14)
```

<officer1.token>

Le chemin d'accès à un fichier contenant un jeton d'enregistrement non signé. Peut avoir n'importe quelle donnée aléatoire d'une taille de fichier maximale de 245 octets.

Obligatoire : oui

<officer1.token.sig>

Le chemin d'accès à un fichier contenant le hachage signé par le mécanisme SHA256_PKCS du jeton d'enregistrement.

Obligatoire : oui

<officer1.pub>

Le chemin d'accès au fichier contenant la clé publique d'une paire de clés asymétriques RSA-2048. Utilisez la clé privée pour signer le jeton d'enregistrement.

Obligatoire : oui

Une fois que tous ont COs enregistré leurs clés publiques, le résultat de la listUsers commande l'indique dans la MofnPubKey colonne, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
aws-cloudhsm > listUsers
Users on server 0(10.0.2.14):
Number of users found:7
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		


```

1          PRECO          admin          NO
0          NO
2          AU            app_user        NO
0          NO
3          CO            officer1        YES
0          NO
4          CO            officer2        YES
0          NO
5          CO            officer3        YES
0          NO
6          CO            officer4        YES
0          NO
7          CO            officer5        YES
0          NO

```

Users on server 1(10.0.1.4):

Number of users found:7

User Id LoginFailureCnt	User Type 2FA	User Name	MofnPubKey
1	PRECO	admin	NO
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	officer1	YES
0	NO		
4	CO	officer2	YES
0	NO		
5	CO	officer3	YES
0	NO		
6	CO	officer4	YES
0	NO		
7	CO	officer5	YES
0	NO		

Étape 2. Définition de la valeur minimale de quorum sur le HSM

Pour utiliser l'authentification par quorum COs, un CO doit se connecter au HSM, puis définir la valeur minimale du quorum, également appelée valeur m. Il s'agit du nombre minimal d'approbations de responsable de chiffrement qui sont nécessaires pour effectuer des opérations de gestion des utilisateurs HSM. Tout commandant du HSM peut définir la valeur minimale du quorum, y compris COs s'il n'a pas enregistré de clé pour la signature. Vous pouvez modifier la valeur minimale de quorum à tout moment ; pour plus d'informations, consultez [Modifier la valeur minimale..](#)

Pour définir la valeur minimale de quorum sur le HSM

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer l'outil de ligne de commande `cloudhsm_mgmt_util`.

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

2. Utilisez la commande `loginHSM` pour vous connecter aux HSM en tant que CO. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [???](#).
3. Utilisez la commande `setMValue` pour définir la valeur minimale de quorum. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant ou utilisez la commande `help setMValue`.

Exemple- Définition de la valeur minimale de quorum sur le HSM

Cet exemple utilise une valeur minimale de quorum de deux. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur comprise entre deux (2) et huit (8), jusqu'au nombre total de COs sur le HSM. Dans cet exemple, le HSM en possède six COs, donc la valeur maximale possible est six.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez le nombre final (2) par la valeur minimale de quorum préférée.

```
aws-cloudhsm > setMValue 3 <2>
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
Setting M Value(2) for 3 on 2 nodes
```

Dans l'exemple précédent, le premier nombre (3) identifie le service HSM dont vous définissez la valeur minimale de quorum.

Le tableau suivant répertorie les identifiants de service HSM ainsi que leurs noms, descriptions et commandes incluses dans le service.

Identifiant du service	Service Name	Description du service	Commandes HSM
3	USER_MGMT	Gestion des utilisateurs HSM	• createUser • deleteUser • changePswd (s'applique uniquement lors de la modification du mot de passe d'un autre utilisateur HSM)
4	MISC_CO	Service CO divers	• setMValue

Pour obtenir la valeur minimale de quorum pour un service, utilisez la commande `getMValue`, comme dans l'exemple suivant.

```
aws-cloudhsm > getMValue 3
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 0 : [2]
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 1 : [2]
```

La sortie de la commande `getMValue` précédente indique que la valeur minimale de quorum pour les opérations de gestion des utilisateurs HSM (service 3) est désormais égale à deux.

Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour AWS CloudHSM Management Utility](#).

Gestion des utilisateurs avec authentification par quorum activée pour AWS CloudHSM Management Utility

Un [responsable du AWS CloudHSM chiffrement \(CO\)](#) du module de sécurité matériel (HSM) peut configurer l'authentification par quorum pour les opérations suivantes sur le HSM :

- Création d'utilisateurs HSM
- Suppression d'utilisateurs HSM
- Modification du mot de passe d'un autre utilisateur HSM

Une fois que le HSM est configuré pour l'authentification par quorum, il COs ne peut pas effectuer lui-même les opérations de gestion des utilisateurs du HSM. L'exemple suivant montre la sortie lorsqu'un responsable de chiffrement tente de créer un nouvel utilisateur sur le HSM. La commande échoue avec une erreur RET_MXN_AUTH_FAILED, ce qui indique que l'authentification par quorum a échoué.

```
aws-cloudhsm > createUser CU user1 password
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
Creating User user1(CU) on 2 nodes
createUser failed: RET_MXN_AUTH_FAILED
creating user on server 0(10.0.2.14) failed

Retry/Ignore/Abort?(R/I/A): A
```

Pour effectuer une opération de gestion d'utilisateur HSM, un responsable de chiffrement doit exécuter les tâches suivantes :

1. [Obtenir un jeton de quorum.](#)
2. [Obtenez les approbations \(signatures\) des autres COs.](#)
3. [Approuver le jeton sur le HSM.](#)
4. [Effectuer l'opération de gestion des utilisateurs HSM.](#)

Si vous n'avez pas encore configuré le HSM pour l'authentification par quorum COs, faites-le maintenant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Première configuration](#).

Étape 1. Obtention d'un jeton de quorum

Tout d'abord, le CO doit utiliser l'outil de ligne de commande cloudhsm_mgmt_util pour demander un jeton de quorum.

Pour obtenir un jeton de quorum

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer l'outil de ligne de commande cloudhsm_mgmt_util.

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

2. Utilisez la commande loginHSM pour vous connecter aux HSM en tant que CO. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [???](#).
3. Utilisez la commande getToken pour obtenir un jeton de quorum. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant ou utilisez la commande help getToken.

Exemple- Obtenir un jeton de quorum.

Cet exemple obtient un jeton de quorum pour le responsable de chiffrement avec le nom d'utilisateur officer1 et enregistre le jeton dans un fichier nommé officer1.token. Pour utiliser l'exemple de commande, remplacez ces valeurs par les vôtres :

- *officer1*— Le nom du commandant qui reçoit le jeton. Il doit s'agir du même responsable de chiffrement que celui qui est connecté au HSM et qui exécute cette commande.
- *officer1.token*— Nom du fichier à utiliser pour stocker le jeton de quorum.

Dans la commande suivante, 3 identifie le service pour lequel vous pouvez utiliser le jeton que vous obtenez. Dans ce cas, le jeton concerne les opérations de gestion des utilisateurs HSM (service 3). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Étape 2. Définition de la valeur minimale de quorum sur le HSM](#).

```
aws-cloudhsm > getToken 3 officer1 officer1.token
getToken success on server 0(10.0.2.14)
Token:
Id:1
Service:3
Node:1
Key Handle:0
User:officer1
getToken success on server 1(10.0.1.4)
Token:
Id:1
Service:3
Node:0
Key Handle:0
User:officer1
```

Étape 2. Obtenez des signatures lors de l'approbation COs

Un commandant qui possède un jeton de quorum doit faire approuver le jeton par un autre COs. Pour donner son approbation, l'autre COs utilise sa clé de signature pour signer cryptographiquement le jeton. Ils le font en dehors du module HSM.

Il existe de nombreuses façons différentes de signer le jeton. L'exemple suivant montre comment procéder avec [OpenSSL](#). Pour utiliser un autre outil de signature, assurez-vous que l'outil utilise la clé privée du responsable de chiffrement (clé de signature) pour signer un hachage SHA-256 du jeton.

Exemple— Obtenez des signatures lors de l'approbation COs

Dans cet exemple, le CO qui possède le jeton (*officer1*) a besoin d'au moins deux approbations. Les exemples de commandes suivants montrent comment deux personnes COs peuvent utiliser OpenSSL pour signer cryptographiquement le jeton.

Dans la première commande, *officer1* signe son propre jeton. Pour utiliser les commandes de l'exemple suivant, remplacez ces valeurs par les vôtres :

- *officer1.key* et *officer2.key* — Nom du fichier contenant la clé de signature du CO.
- *officer1.token.sig1* et *officer1.token.sig2* — Nom du fichier à utiliser pour stocker la signature. Assurez-vous de sauvegarder chaque signature dans un fichier différent.
- *officer1.token* — Nom du fichier contenant le jeton signé par le CO.

```
$ openssl dgst -sha256 -sign officer1.key -out officer1.token.sig1 officer1.token
Enter pass phrase for officer1.key:
```

Dans la commande suivante, *officer2* signe le même jeton.

```
$ openssl dgst -sha256 -sign officer2.key -out officer1.token.sig2 officer1.token
Enter pass phrase for officer2.key:
```

Étape 3. Approbation du jeton signé sur le HSM

Une fois qu'un commandant a obtenu le nombre minimum d'approbations (signatures) d'autres personnes COs, il doit approuver le jeton signé sur le HSM.

Pour approuver le jeton signé sur le HSM

1. Créez un fichier d'approbation de jeton. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant.
2. Utilisez la commande suivante pour démarrer l'outil de ligne de commande `cloudhsm_mgmt_util`.

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. Utilisez la commande `loginHSM` pour vous connecter aux HSM en tant que CO. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [???](#).
4. Utilisez la commande `approveToken` pour approuver le jeton signé, en transmettant le fichier d'approbation du jeton. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant.

Exemple- Création d'un fichier d'approbation de jeton et approbation du jeton signé sur le HSM

Le fichier d'approbation de jeton est un fichier texte dans un format particulier que le HSM nécessite. Le fichier contient des informations sur le jeton, ses approbateurs et leurs signatures. L'exemple suivant montre un exemple de fichier d'approbation de jeton.

```
# For "Multi Token File Path", type the path to the file that contains
# the token. You can type the same value for "Token File Path", but
# that's not required. The "Token File Path" line is required in any
# case, regardless of whether you type a value.
Multi Token File Path = officer1.token;
Token File Path = ;

# Total number of approvals
Number of Approvals = 2;

# Approver 1
# Type the approver's type, name, and the path to the file that
# contains the approver's signature.
Approver Type = 2; # 2 for CO, 1 for CU
Approver Name = officer1;
Approval File = officer1.token.sig1;

# Approver 2
# Type the approver's type, name, and the path to the file that
# contains the approver's signature.
Approver Type = 2; # 2 for CO, 1 for CU
Approver Name = officer2;
Approval File = officer1.token.sig2;
```

Après avoir créé le fichier, le jeton d'approbation CO utilise l'outil de ligne de commande `cloudhsm_mgmt_util` pour vous connecter au HSM. Le CO utilise ensuite la commande `approveToken` pour approuver le jeton, comme indiqué dans l'exemple suivant. Remplacez *approval.txt* par le nom du fichier d'approbation du jeton.

```
aws-cloudhsm > approveToken approval.txt
approveToken success on server 0(10.0.2.14)
approveToken success on server 1(10.0.1.4)
```

Lorsque cette commande réussit, le module HSM a approuvé le jeton de quorum. Pour vérifier le statut d'un jeton, utilisez la commande `listTokens`, comme indiqué dans l'exemple suivant. La sortie de la commande affiche que le jeton a le nombre requis d'approbations.

La durée de validité du jeton indique la durée pendant laquelle le jeton est assuré de demeurer sur le module HSM. Même après que la durée de validité du jeton s'est écoulée (zéro seconde), vous pouvez continuer d'utiliser le jeton.

```
aws-cloudhsm > listTokens
=====
      Server 0(10.0.2.14)
=====
----- Token - 0 -----
Token:
Id:1
Service:3
Node:1
Key Handle:0
User:officer1
Token Validity: 506 sec
Required num of approvers : 2
Current num of approvals : 2
Approver-0: officer1
Approver-1: officer2
Num of tokens = 1

=====
      Server 1(10.0.1.4)
=====
----- Token - 0 -----
Token:
Id:1
Service:3
```



```
Node:0
Key Handle:0
User:officer1
Token Validity: 506 sec
Required num of approvers : 2
Current num of approvals : 2
Approver-0: officer1
Approver-1: officer2
Num of tokens = 1

listTokens success
```

Étape 4 : Utilisation du jeton pour les opérations de gestion des utilisateurs

Une fois qu'un CO possède un jeton avec le nombre requis d'approbations, comme illustré dans la section précédente, le CO peut effectuer l'une des opérations de gestion d'utilisateur HSM suivantes :

- Créer un utilisateur HSM avec la commande [createUser](#)
- Supprimer un utilisateur HSM avec la commande `deleteUser`
- Modifier le mot de passe d'un autre utilisateur HSM avec la commande `changePswd`

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces commandes, consultez [Utilisateurs HSM](#).

Le CO peut utiliser le jeton pour une seule opération. Lorsque cette opération réussit, le jeton n'est plus valide. Pour effectuer une autre opération de gestion de l'utilisateur HSM, le CO doit obtenir un nouveau jeton de quorum, obtenir de nouvelles signatures des approbateurs et approuver le nouveau jeton sur le HSM.

Note

Le jeton MofN n'est valide que tant que votre session de connexion en cours est ouverte. Si vous vous déconnectez de `cloudhsm_mgmt_util` ou si la connexion réseau est déconnectée, le jeton n'est plus valide. De même, un jeton autorisé ne peut être utilisé que dans `cloudhsm_mgmt_util`, il ne peut pas être utilisé pour s'authentifier dans une autre application.

Dans l'exemple de commande suivant, le CO crée un utilisateur sur le HSM.

```
aws-cloudhsm > createUser CU user1 <password>
```

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****
```

```
Do you want to continue(y/n)? y
Creating User user1(CU) on 2 nodes
```

Une fois que la commande précédente a réussi, une commande `listUsers` affiche le nouvel utilisateur.

```
aws-cloudhsm > listUsers
```

```
Users on server 0(10.0.2.14):
```

```
Number of users found:8
```

User Id LoginFailureCnt	User Type 2FA	User Name	MofnPubKey
1	PC0	admin	NO
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	C0	officer1	YES
0	NO		
4	C0	officer2	YES
0	NO		
5	C0	officer3	YES
0	NO		
6	C0	officer4	YES
0	NO		
7	C0	officer5	YES
0	NO		
8	CU	user1	NO
0	NO		

```
Users on server 1(10.0.1.4):
```

```
Number of users found:8
```

User Id LoginFailureCnt	User Type 2FA	User Name	MofnPubKey
1	PC0	admin	NO
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		

3	CO	officer1	YES
0	NO		
4	CO	officer2	YES
0	NO		
5	CO	officer3	YES
0	NO		
6	CO	officer4	YES
0	NO		
7	CO	officer5	YES
0	NO		
8	CU	user1	NO
0	NO		

Si le CO essaie d'effectuer une autre opération de gestion de l'utilisateur HSM, l'opération échoue avec une erreur d'authentification par quorum, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
aws-cloudhsm > deleteUser CU user1
Deleting user user1(CU) on 2 nodes
deleteUser failed: RET_MXN_AUTH_FAILED
deleteUser failed on server 0(10.0.2.14)

Retry/rollBack/Ignore?(R/B/I): I
deleteUser failed: RET_MXN_AUTH_FAILED
deleteUser failed on server 1(10.0.1.4)

Retry/rollBack/Ignore?(R/B/I): I
```

La commande listTokens montre que le CO n'a pas de jetons approuvés, comme illustré dans l'exemple suivant. Pour effectuer une autre opération de gestion de l'utilisateur HSM, le CO doit obtenir un nouveau jeton de quorum, obtenir de nouvelles signatures des approbateurs et approuver le nouveau jeton sur le HSM.

```
aws-cloudhsm > listTokens
=====
    Server 0(10.0.2.14)
=====
Num of tokens = 0

=====
    Server 1(10.0.1.4)
=====
Num of tokens = 0
```

```
listTokens success
```

Modifier la valeur minimale du quorum avec l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Après avoir [défini la valeur minimale du quorum](#) afin que les [responsables du AWS CloudHSM chiffrement \(COs\)](#) puissent utiliser l'authentification par quorum, vous souhaitez peut-être modifier la valeur minimale du quorum. Le HSM vous permet de modifier la valeur minimale du quorum uniquement lorsque le nombre d'approbateurs est égal ou supérieur à la valeur minimale du quorum. Par exemple, si la valeur minimale du quorum est de deux, au moins deux COs doivent approuver la modification de la valeur minimale du quorum.

Pour obtenir l'approbation du quorum en vue de modifier la valeur minimale du quorum, vous avez besoin d'un jeton de quorum pour la commande setMValue (service 4). Pour obtenir un jeton de quorum pour la commande setMValue (service 4), la valeur minimale du quorum pour service 4 doit être supérieure à un. Cela signifie qu'avant de pouvoir modifier la valeur minimale du quorum pour COs (service 3), vous devrez peut-être modifier la valeur minimale du quorum pour le service 4.

Le tableau suivant répertorie les identifiants de service HSM ainsi que leurs noms, descriptions et commandes incluses dans le service.

Identifiant du service	Service Name	Description du service	Commandes HSM
3	USER_MGMT	Gestion des utilisateurs HSM	• createUser • deleteUser • changePswd (s'applique uniquement lors de la modification du mot de passe d'un autre utilisateur HSM)
4	MISC_CO	Service CO divers	• setMValue

Pour modifier la valeur minimale du quorum pour les responsables de chiffrement

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer l'outil de ligne de commande cloudhsm_mgmt_util.

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

2. Utilisez la commande loginHSM pour vous connecter aux HSM en tant que CO. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [???](#).
3. Utilisez la commande getMValue pour obtenir la valeur minimale du quorum pour service 3. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant.
4. Utilisez la commande getMValue pour obtenir la valeur minimale du quorum pour service 4. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant.
5. Si la valeur minimale du quorum pour service 4 est inférieure à celle pour service 3, utilisez la commande setMValue pour modifier la valeur spécifiée pour service 4. Indiquez, pour service 4, une valeur égale ou supérieure à celle utilisée pour service 3. Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant.
6. [Obtenez un jeton de quorum](#), en veillant à spécifier le service 4 en tant que service pour lequel vous pouvez utiliser le jeton.
7. [Obtenez les approbations \(signatures\) des autres COs](#).
8. [Approuver le jeton sur le HSM](#).
9. Utilisez la setMValue commande pour modifier la valeur minimale du quorum pour le service 3 (opérations de gestion des utilisateurs effectuées par COs).

Exemple- Obtenir des valeurs minimale de quorum et modifier la valeur pour service 4

L'exemple de commande suivant montre que la valeur minimale du quorum pour service 3 est actuellement deux.

```
aws-cloudhsm > getMValue 3  
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 0 : [2]  
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 1 : [2]
```

L'exemple de commande suivant montre que la valeur minimale du quorum pour service 4 est actuellement un.

```
aws-cloudhsm > getMValue 4  
MValue of service 4[MISC_CO] on server 0 : [1]  
MValue of service 4[MISC_CO] on server 1 : [1]
```

Pour modifier la valeur minimale du quorum pour service 4, utilisez la commande `setMValue` pour définir une valeur égale ou supérieure à celle utilisée pour service 3. L'exemple suivant définit la valeur minimale du quorum pour service 4 à deux (2), valeur identique à celle définie pour service 3.

```
aws-cloudhsm > setMValue 4 2
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
Setting M Value(2) for 4 on 2 nodes
```

Les commandes suivantes montrent que la valeur minimale du quorum est désormais deux pour service 3 et service 4.

```
aws-cloudhsm > getMValue 3
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 0 : [2]
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 1 : [2]
```

```
aws-cloudhsm > getMValue 4
MValue of service 4[MISC_C0] on server 0 : [2]
MValue of service 4[MISC_C0] on server 1 : [2]
```

Entrez les clés AWS CloudHSM

Avant de pouvoir utiliser votre AWS CloudHSM cluster pour le cryptotraitement, vous devez créer des [utilisateurs](#) et des clés sur les modules de sécurité matériels (HSM) de votre cluster.

Dans AWS CloudHSM, utilisez l'une des méthodes suivantes pour gérer les clés HSMs de votre cluster :

- Bibliothèque PKCS #11
- Fournisseur JCE
- Fournisseurs KSP et CNG
- CLI CloudHSM

Pour gérer les clés, connectez-vous au HSM avec le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur de chiffrement (CU). Seul un CU peut créer une clé. Le CU qui crée une clé possède et gère cette clé.

Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur la gestion des clés dans AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Principaux paramètres de synchronisation et de durabilité dans AWS CloudHSM](#)
- [Enveloppe de clés AES AWS CloudHSM](#)
- [Utilisation de clés fiables dans AWS CloudHSM](#)
- [Gestion des clés avec la CLI CloudHSM](#)
- [Gestion des clés avec le AWS CloudHSM KMU](#)

Principaux paramètres de synchronisation et de durabilité dans AWS CloudHSM

AWS CloudHSM synchronise chaque clé de jeton que vous créez. La synchronisation des clés est généralement un processus automatique, mais vous pouvez utiliser au moins deux modules de sécurité matériels (HSM) dans votre cluster pour améliorer la durabilité des clés. Cette rubrique décrit les paramètres de synchronisation des clés, les problèmes courants auxquels les clients sont

confrontés lorsqu'ils utilisent des clés sur un cluster et les stratégies visant à rendre les clés plus durables.

Cette rubrique décrit les paramètres de synchronisation des clés AWS CloudHSM, les problèmes courants auxquels les clients sont confrontés lorsqu'ils utilisent des clés dans un cluster et les stratégies visant à rendre les clés plus durables.

Rubriques

- [AWS CloudHSM concepts clés](#)
- [Comprendre la synchronisation AWS CloudHSM des touches](#)
- [Modifier les paramètres de durabilité des clés du AWS CloudHSM client](#)
- [Synchronisation des clés entre les clusters AWS CloudHSM clonés](#)

AWS CloudHSM concepts clés

Les concepts suivants doivent être pris en compte lorsque vous travaillez avec des touches AWS CloudHSM.

Clés de jetons

Clés persistantes que vous créez lors des opérations de génération, d'importation ou de déballage des clés. AWS CloudHSM synchronise les clés de jeton au sein d'un cluster.

Clés de session

Clés éphémères qui n'existent que sur un seul module de sécurité matériel (HSM) du cluster. AWS CloudHSM ne synchronise pas les clés de session au sein d'un cluster.

Synchronisation des clés côté client

Processus côté client qui clone les clés de jeton que vous créez lors des opérations de génération, d'importation ou de désencapsulage des clés. Vous pouvez améliorer la durabilité des clés à jeton en exécutant un cluster comportant au moins deux HSMs.

Synchronisation des clés côté serveur

Clone régulièrement les clés de chaque HSM du cluster. Ne nécessite aucune gestion.


Paramètres de durabilité des clés du client

Paramètres que vous configurez sur le client qui ont un impact sur la durabilité des clés. Ces paramètres fonctionnent différemment dans le SDK client 5 et dans le SDK client 3.

- Dans le SDK client 5, utilisez ce paramètre pour exécuter un seul cluster HSM.
- Dans le SDK client 3, utilisez ce paramètre pour spécifier le nombre de clés HSMs nécessaires à la réussite des opérations de création de clés.

Comprendre la synchronisation AWS CloudHSM des touches

AWS CloudHSM utilise la synchronisation des clés pour cloner les clés de jeton sur tous les modules de sécurité matériels (HSM) d'un cluster. Vous créez des clés de jeton en tant que clés persistantes lors des opérations de génération, d'importation ou de désencapsulation de clés. Pour distribuer ces clés au sein du cluster, CloudHSM propose une synchronisation des clés côté client et côté serveur.



L'objectif de la synchronisation des clés, à la fois côté serveur et côté client, est de distribuer les nouvelles clés dans le cluster le plus rapidement possible après les avoir créées. Cela est important car les appels suivants que vous effectuez pour utiliser de nouvelles clés peuvent être routés vers n'importe quel HSM disponible dans le cluster. Si l'appel que vous effectuez est acheminé vers un HSM sans la clé, l'appel échoue. Vous pouvez atténuer ce type d'échec en spécifiant que vos applications réessayent les appels suivants effectués après les opérations de création de clés. Le temps nécessaire à la synchronisation peut varier en fonction de la charge de travail de votre cluster et des autres actifs incorporels. Utilisez CloudWatch des métriques pour déterminer le calendrier que votre application doit utiliser dans ce type de situation. Pour plus d'informations, consultez [CloudWatch Métriques](#).

Le défi de la synchronisation des clés dans un environnement cloud réside dans la durabilité des clés. Vous créez des clés sur un seul HSM et vous commencez souvent à les utiliser immédiatement. Si le HSM sur lequel vous créez les clés tombe en panne avant que les clés n'aient été clonées sur un autre HSM du cluster, vous perdez les clés et l'accès à tout ce qui est chiffré par les clés. Pour atténuer ce risque, nous proposons une synchronisation côté client. La synchronisation côté client est un processus côté client qui clone les clés que vous créez lors des opérations de génération, d'importation ou de désencapsulation des clés. Le clonage des clés au fur et à mesure de leur création les rend plus durables. Bien entendu, vous ne pouvez pas cloner des clés dans un cluster avec un seul HSM. Pour améliorer la durabilité des clés, nous vous recommandons également de configurer votre cluster pour en utiliser au moins deux HSMs. Grâce à la synchronisation côté client et à un cluster composé de deux HSMs, vous pouvez relever le défi de la durabilité des clés dans un environnement cloud.

Modifier les paramètres de durabilité des clés du AWS CloudHSM client

La synchronisation des clés est principalement un processus automatique, mais vous pouvez gérer les paramètres de durabilité des clés côté client. Les paramètres de durabilité des clés côté client fonctionnent différemment dans le SDK client 5 et le SDK client 3.

- Dans le SDK client 5, nous introduisons le concept de quorums de disponibilité des clés, qui vous oblige à exécuter des clusters avec un minimum de deux HSMs. Vous pouvez utiliser les paramètres de durabilité des clés côté client pour vous soustraire à l'exigence des deux HSM. Pour plus d'informations sur les quorums, veuillez consulter [the section called “Concepts du SDK client 5”](#).
- Dans le SDK client 3, vous utilisez les paramètres de durabilité des clés côté client pour spécifier le nombre de clés HSMs sur lesquelles la création de clés doit réussir pour que l'opération globale soit considérée comme réussie.

Paramètres de durabilité des clés du SDK client 5

Dans le SDK client 5, la synchronisation des clés est un processus entièrement automatique. Dans le cas d'un quorum de disponibilité des clés, les clés nouvellement créées doivent exister sur deux HSMs dans le cluster pour que votre application puisse utiliser la clé. Pour utiliser le quorum de disponibilité des clés, votre cluster doit en avoir au moins deux HSMs.

Si la configuration de votre cluster ne répond pas aux principales exigences de durabilité, toute tentative de création ou d'utilisation d'une clé de jeton échouera avec le message d'erreur suivant dans les journaux :

Key *<key handle>* does not meet the availability requirements - The key must be available on at least 2 HSMs before being used.

Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration du client pour désactiver le quorum de disponibilité des clés. Vous pouvez choisir de ne pas exécuter un cluster avec un seul HSM, par exemple.

Concepts du SDK client 5

Quorum de disponibilité des clés

AWS CloudHSM indique le nombre de clés HSMs dans un cluster sur lesquelles votre application doit exister pour que votre application puisse utiliser la clé. Nécessite des clusters d'au moins deux HSMs.

Gestion des paramètres de durabilité des clés du client

Pour gérer les paramètres de durabilité des clés client, vous devez utiliser l'outil de configuration du SDK client 5.

PKCS #11 library

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --disable-key-availability-check
```

Pour désactiver la durabilité de la clé client pour le SDK client 5 sous Windows

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --disable-key-availability-check
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --disable-key-availability-check
```

OpenSSL Dynamic Engine Provider

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider --disable-key-availability-check
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour désactiver la durabilité de la clé client pour le SDK client 5 sous Windows

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --disable-key-availability-check
```

JCE provider

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --disable-key-availability-check
```

Pour désactiver la durabilité de la clé client pour le SDK client 5 sous Windows

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --disable-key-availability-check
```

CloudHSM CLI

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --disable-key-availability-check
```

Pour désactiver la durabilité de la clé client pour le SDK client 5 sous Windows

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --disable-key-availability-check
```

Paramètres de durabilité des clés du SDK client 3

Dans le SDK client 3, la synchronisation des clés est principalement un processus automatique, mais vous pouvez utiliser les paramètres de durabilité des clés client pour améliorer la durabilité des clés. Vous spécifiez le nombre de clés HSMs sur lesquelles la création de clés doit réussir pour que l'opération globale soit considérée comme réussie. La synchronisation côté client s'efforce toujours de cloner les clés de chaque HSM du cluster, quel que soit le paramètre que vous choisissiez. Votre paramètre impose la création de clés au nombre que HSMs vous spécifiez. Si vous spécifiez une valeur et que le système ne peut pas répliquer la clé à ce nombre de HSMs, le système nettoie automatiquement tout contenu de clé indésirable et vous pouvez réessayer.

Important

Si vous ne définissez pas les paramètres de durabilité des clés client (ou si vous utilisez la valeur par défaut de 1), vos clés risquent de se perdre. Si votre HSM actuel tombe en panne avant que le service côté serveur n'ait cloné cette clé sur un autre HSM, vous perdez le contenu de la clé.

Pour optimiser la durabilité des clés, pensez à en spécifier au moins deux HSMs pour la synchronisation côté client. N'oubliez pas que quel que soit le nombre HSMs que vous spécifiez, la charge de travail de votre cluster reste la même. La synchronisation côté client s'efforce toujours de cloner les clés de chaque HSM du cluster.

Recommandations

- Minimum : deux HSMs par cluster
- Maximum : un de moins que le nombre total de HSMs membres de votre cluster

Si la synchronisation côté client échoue, le service client nettoie toutes les clés indésirables qui ont pu être créées et qui le sont désormais. Ce nettoyage est une solution au mieux qui ne fonctionne pas toujours. Si le nettoyage échoue, il se peut que vous deviez supprimer les éléments de clés indésirables. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Échecs de synchronisation des clés](#).

Configuration du fichier de configuration pour la durabilité de la clé client

Pour définir les paramètres de durabilité de la clé client, vous devez modifier `cloudhsm_client.cfg`.

Pour modifier le fichier de configuration du client

1. Ouvrir `cloudhsm_client.cfg`.

Linux :

```
/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_client.cfg
```

Windows:

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

2. Dans le `client` nœud du fichier, ajoutez `create_object_minimum_nodes` et spécifiez une valeur pour le nombre minimum de HSMs clés que AWS CloudHSM doivent être créées avec succès pour que les opérations de création de clés réussissent.

```
"create_object_minimum_nodes" : 2
```

 Note

L'outil de ligne de commande `key_mgmt_util` (KMU) dispose d'un paramètre supplémentaire pour la durabilité des clés client. Pour de plus amples informations, consultez [the section called “KMU et synchronisation côté client”](#).

Référence de configuration

Voici les propriétés de synchronisation côté client, présentées dans un extrait du `cloudhsm_client.cfg` :

```
{
  "client": {
    "create_object_minimum_nodes" : 2,
    ...
  },
  ...
}
```

`create_object_minimum_nodes`

Spécifie le nombre minimum d'opérations HSMs requises pour que les opérations de génération, d'importation ou de déballage de clés soient considérées comme réussies. Si elle est défini, la valeur par défaut est 1. Cela signifie que pour chaque opération de création de clé, le service côté client tente de créer des clés sur chaque HSM du cluster, mais pour réussir, il suffit de créer une seule clé sur un HSM du cluster.

KMU et synchronisation côté client

Si vous créez des clés à l'aide de l'outil de ligne de commande `key_mgmt_util` (KMU), vous utilisez un paramètre de ligne de commande facultatif (`-min_srv`) pour limiter le nombre de clés sur lesquelles cloner. HSMs Si vous spécifiez le paramètre de ligne de commande et une valeur dans le fichier de configuration, respectez AWS CloudHSM la plus grande des deux valeurs.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- [gen DSAKey Pair](#)

- [gen ECCKey Pair](#)
- [gen RSAKey Pair](#)
- [genSymKey](#)
- [importPrivateKey](#)
- [importPubKey](#)
- [imSymKey](#)
- [insertMaskedObject](#)
- [unWrapKey](#)

Synchronisation des clés entre les clusters AWS CloudHSM clonés

La synchronisation côté client et côté serveur sert uniquement à synchroniser les clés au sein d'un même cluster. AWS CloudHSM Si vous copiez une sauvegarde d'un cluster vers une autre région, utilisez la commande [key replicate](#) pour répliquer une clé entre deux clusters. Vous pouvez utiliser des clusters clonés pour assurer la redondance entre régions ou pour simplifier votre processus de reprise après sinistre. Si vous n'avez pas installé la CLI CloudHSM, consultez les instructions figurant dans. [???](#)

Enveloppe de clés AES AWS CloudHSM

Cette rubrique décrit les options d'encapsulation des clés AES AWS CloudHSM. La fonction d'encapsulation de clés AES utilise une clé AES (clé d'encapsulation) pour encapsuler un autre type de clé (clé cible). L'encapsulation des clés permet de protéger les clés stockées ou de transmettre des clés sur des réseaux non sécurisés.

Rubriques

- [Algorithmes pris en charge](#)
- [Utilisation de l'encapsulation des touches AES AWS CloudHSM](#)

Algorithmes pris en charge

AWS CloudHSM propose trois options pour l'encapsulation des clés AES, chacune basée sur la manière dont la touche cible est rembourrée avant d'être enroulée. Le remplissage est effectué

automatiquement, conformément à l'algorithme que vous utilisez, lorsque vous appelez l'encapsulation de la clé. Le tableau suivant répertorie les algorithmes pris en charge et les détails associés pour vous aider à choisir un mécanisme d'encapsulation approprié pour votre application.

Algorithme d'encapsulation des clés AES	Spécification de	Types de clé cibles pris en charge	Schéma de remplissage	AWS CloudHSM Disponibilité des clients
Encapsulation des clés AES avec remplissage à l'aide de zéros	RFC 5649 et SP 800—38F	Tous	Ajoute des zéros après les bits de clé, si nécessaire, pour bloquer l'alignement	SDK 3.1 et versions ultérieures
Encapsulation des clés AES sans remplissage	RFC 3394 et SP 800—38F	Clés avec blocage de l'alignement comme AES et 3DES	Aucune	SDK 3.1 et versions ultérieures
Encapsulation des clés AES avec remplissage PKCS #5	Aucune	Tous	Au moins 8 octets sont ajoutés selon le schéma de remplissage PKCS #5 pour bloquer l'alignement	Tous

Pour découvrir comment utiliser, dans votre application, les algorithmes d'encapsulation des clés AES indiqués dans le tableau précédent, consultez [Fonctionnement de l'encapsulation des clés AES dans AWS CloudHSM](#).

Présentation des vecteurs d'initialisation dans l'encapsulation des clés AES

Avant l'encapsulation, CloudHSM ajoute un vecteur d'initialisation (IV) à la clé cible pour l'intégrité des données. Chaque algorithme d'encapsulation de la clé est soumis à des restrictions spécifiques sur le

type de vecteur d'initialisation autorisé. Pour installer l'IV AWS CloudHSM, deux options s'offrent à vous :

- Implicite : définir l'IV sur NULL pour que CloudHSM utilise la valeur par défaut de cet algorithme pour les opérations d'encapsulation et de désencapsulation (recommandé)
- Explicite : définir l'IV en passant la valeur de l'IV par défaut à la fonction d'encapsulation de la clé

Important

Vous devez comprendre quel vecteur d'initialisation vous utilisez dans votre application. Pour désencapsuler la clé, vous devez fournir le même IV que celui que vous avez utilisé pour l'encapsuler. Si vous utilisez un IV implicite pour l'encapsulation, un IV implicite est nécessaire pour le désencapsulation. Avec un IV explicite, CloudHSM utilise la valeur par défaut pour le désencapsulation.

Le tableau suivant décrit les valeurs autorisées pour IVs lesquelles l'algorithme d'encapsulation spécifie.

Algorithme d'encapsulation des clés AES	IV implicite	IV explicite
Encapsulation des clés AES avec remplissage à l'aide de zéros	Obligatoire Valeur par défaut : (IV calculé en interne sur la base de la spécification)	Non autorisée
Encapsulation des clés AES sans remplissage	Autorisée (recommandé) Valeur par défaut : 0xA6A6A6A6A6A6A6A6	Autorisé Seule cette valeur est acceptée : 0xA6A6A6A6A6A6A6A6
Encapsulation des clés AES avec remplissage PKCS #5	Autorisée (recommandé) Valeur par défaut : 0xA6A6A6A6A6A6A6A6	Autorisé

Algorithme d'encapsulation des clés AES	IV implicite	IV explicite
		Seule cette valeur est acceptée : 0xA6A6A6A6A6A6A6A6

Utilisation de l'encapsulation des touches AES AWS CloudHSM

Pour encapsuler ou désencapsuler des clés, procédez comme suit :

- Dans la [bibliothèque PKCS #11](#), sélectionnez le mécanisme approprié pour les fonctions `C_WrapKey` et `C_UnWrapKey`, comme indiqué dans le tableau suivant.
- Dans le [fournisseur JCE](#), sélectionnez l'algorithme, le mode et la combinaison de remplissage appropriés, en implémentant les méthodes de chiffrement `Cipher.WRAP_MODE` et `Cipher.UNWRAP_MODE`, comme indiqué dans le tableau suivant.
- Dans la CLI [CloudHSM](#), choisissez l'algorithme approprié dans la liste [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#) des algorithmes [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#) pris en charge, comme indiqué dans le tableau suivant.
- Dans [key_mgmt_util \(KMU\)](#), utilisez les commandes [Exporter une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU](#) et [Déballez une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU](#) avec les valeurs `m` appropriées, comme indiqué dans le tableau suivant.

Algorithme d'encapsulation des clés AES	Mécanisme PKCS #11	Méthode Java	Sous-commande CLI CloudHSM	Argument de l'utilitaire de gestion des clés (KMU)
Encapsulation des clés AES avec remplissage à l'aide de zéros	CKM_CLOUD_HSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD (mécanisme défini par le fournisseur)	AESWrap/ECB/ZeroPadding	aes-zero-pad	<code>m = 6</code>

Algorithme d'encapsulation des clés AES	Mécanisme PKCS #11	Méthode Java	Sous-commande CLI CloudHSM	Argument de l'utilitaire de gestion des clés (KMU)
Encapsulation des clés AES sans remplissage	CKM_CLOUD_HSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD (mécanisme défini par le fournisseur)	AESWrap/ECB/NoPadding	aes-no-pad	m = 5
Encapsulation des clés AES avec remplissage PKCS #5	CKM_CLOUD_HSM_AES_KEY_WRAP_PKCS5_PAD (mécanisme défini par le fournisseur)	AESWrap/ECB/PKCS5Padding	aes-pkcs5-pad	m = 4

Utilisation de clés fiables dans AWS CloudHSM

AWS CloudHSM prend en charge l'encapsulation fiable des clés pour protéger les clés de données contre les menaces internes. Cette rubrique décrit comment créer des clés fiables pour sécuriser les données.

Rubriques

- [Comprendre les clés fiables dans AWS CloudHSM](#)
- [Attributs clés fiables dans AWS CloudHSM](#)
- [Comment utiliser des clés fiables pour encapsuler des clés de données AWS CloudHSM](#)
- [Comment déballer une clé de données avec une clé fiable pour AWS CloudHSM](#)

Comprendre les clés fiables dans AWS CloudHSM

Une clé sécurisée est une clé utilisée pour encapsuler d'autres clés et que les administrateurs et les responsables du chiffrement (COs) identifient spécifiquement comme fiable à l'aide de l'attribut `CKA_TRUSTED`. En outre, les administrateurs et les responsables du chiffrement (COs) utilisent `CKA_UNWRAP_TEMPLATE` des attributs associés pour spécifier les actions que les clés de données peuvent effectuer une fois qu'elles sont déballées par une clé fiable. Les clés de données désencapsulées par la clé fiable doivent également contenir ces attributs pour que l'opération de désencapsulage réussisse, ce qui permet de garantir que les clés de données désencapsulées ne sont autorisées que pour l'usage que vous souhaitez.

Utilisez l'attribut `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` pour identifier toutes les clés de données que vous souhaitez encapsuler avec des clés fiables. Cela vous permet de restreindre les clés de données afin que les applications ne puissent utiliser que des clés fiables pour les désencapsuler. Une fois que vous avez défini cet attribut sur les clés de données, il devient en lecture seule et vous ne pouvez pas le modifier. Lorsque ces attributs sont en place, les applications ne peuvent déballer vos clés de données qu'avec les clés auxquelles vous faites confiance, et les désencapsulages se traduisent toujours par des clés de données dotées d'attributs qui limitent la manière dont ces clés peuvent être utilisées.

Attributs clés fiables dans AWS CloudHSM

Les attributs suivants vous permettent de marquer une AWS CloudHSM clé comme étant fiable, de spécifier qu'une clé de données ne peut être encapsulée et déballée qu'avec une clé fiable, et de contrôler ce que peut faire une clé de données après son déballage :

- `CKA_TRUSTED` : Appliquez cet attribut (en plus de `CKA_UNWRAP_TEMPLATE`) à la clé qui encapsulera les clés de données pour indiquer qu'un administrateur ou un responsable de chiffrement (CO) a fait preuve de la diligence nécessaire et qu'il fait confiance à cette clé. Seul un administrateur ou un CO peut définir `CKA_TRUSTED`. L'utilisateur de chiffrement (CU) possède la clé, mais seul un CO peut définir son attribut `CKA_TRUSTED`.
- `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` : Appliquez cet attribut à une clé de données exportable pour indiquer que vous ne pouvez encapsuler cette clé qu'avec des clés marquées comme `CKA_TRUSTED`. Une fois `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` défini sur `true`, l'attribut passe en lecture seule et vous ne pouvez ni le modifier ni le supprimer.
- `CKA_UNWRAP_TEMPLATE` : Appliquez cet attribut à la clé d'encapsulage (en plus de `CKA_TRUSTED`) pour spécifier les noms et valeurs d'attribut que le service doit automatiquement

appliquer aux clés de données qu'il désencapsule. Lorsqu'une application soumet une clé pour désencapsulage, elle peut fournir également son propre modèle de désencapsulage. Si vous spécifiez un modèle de désencapsulage et que l'application fournit son propre modèle de désencapsulage, le HSM utilise les deux modèles pour appliquer des noms et des valeurs d'attribut à la clé. Toutefois, si une valeur dans le CKA_UNWRAP_TEMPLATE pour la clé d'encapsulage entre en conflit avec un attribut fourni par l'application lors de la demande de désencapsulage, cette dernière échoue.

Pour plus d'informations sur les attributs, veuillez consulter les rubriques suivantes :

- [Attributs de clés PKCS #11](#)
- [Attributs de clés JCE](#)
- [Attributs de clés CLI CloudHSM](#)

Comment utiliser des clés fiables pour encapsuler des clés de données AWS CloudHSM

Pour utiliser une clé sécurisée pour encapsuler une clé de données AWS CloudHSM, vous devez suivre trois étapes de base :

1. Pour la clé de données que vous prévoyez d'encapsuler avec une clé fiable, définissez son attribut CKA_WRAP_WITH_TRUSTED sur true.
2. Pour la clé fiable avec laquelle vous prévoyez d'encapsuler la clé de données, définissez son attribut CKA_TRUSTED sur true.
3. Utilisez la clé fiable pour encapsuler la clé de données.

Étape 1 : définir le **CKA_WRAP_WITH_TRUSTED** de la clé de données sur true

Pour la clé de données que vous souhaitez encapsuler, choisissez l'une des options suivantes pour définir l'attribut CKA_WRAP_WITH_TRUSTED de la clé sur true. Cela restreint la clé de données afin que les applications ne puissent utiliser que des clés fiables pour l'encapsuler.

Option 1 : si vous générez une nouvelle clé, définissez **CKA_WRAP_WITH_TRUSTED** sur true

Générez une clé à l'aide de [PKCS #11](#), [JCE](#) ou [CloudHSM CLI](#). Consultez les exemples suivants pour plus de détails.

PKCS #11

Pour générer une clé avec PKCS #11, vous devez définir l'attribut CKA_WRAP_WITH_TRUSTED de la clé sur true. Comme indiqué dans l'exemple suivant, procédez en incluant cet attribut dans le CK_ATTRIBUTE template de la clé puis en lui attribuant la valeur true :

```
CK_BYTE_PTR label = "test_key";
CK_ATTRIBUTE template[] = {
    {CKA_WRAP_WITH_TRUSTED, &true_val,      sizeof(CK_BBOOL)},
    {CKA_LABEL,             label,           strlen(label)},
    ...
};
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter [nos exemples publics illustrant la génération de clés avec PKCS #11](#).

JCE

Pour générer une clé avec JCE, vous devez définir l'attribut WRAP_WITH_TRUSTED de la clé sur true. Comme indiqué dans l'exemple suivant, procédez en incluant cet attribut dans le KeyAttributesMap de la clé puis en lui attribuant la valeur true :

```
final String label = "test_key";
final KeyAttributesMap keySpec = new KeyAttributesMap();
keySpec.put(KeyAttribute.WRAP_WITH_TRUSTED, true);
keySpec.put(KeyAttribute.LABEL, label);
...
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter [nos exemples publics illustrant la génération de clés avec JCE](#).

CloudHSM CLI

Pour générer une clé avec la CLI CloudHSM, vous devez définir l'attribut wrap-with-trusted de la clé sur true. Pour ce faire, incluez wrap-with-trusted=true dans l'argument approprié pour la commande de génération de clés :

- Pour les clés symétriques, ajoutez wrap-with-trusted à l'argument attributes.
- Pour les clés publiques, ajoutez wrap-with-trusted à l'argument public-attributes.
- Pour les clés privées, ajoutez wrap-with-trusted à l'argument private-attributes.

Pour de plus amples informations sur la génération de paires de clés, veuillez consulter [La `generate-asymmetric-pair` catégorie dans la CLI CloudHSM](#).

Pour plus d'informations sur la génération de clés symétriques, veuillez consulter [La catégorie `generate-symmetric` dans la CLI CloudHSM](#).

Option 2 : Si vous utilisez une clé existante, utilisez la CLI CloudHSM pour la définir son **CKA_WRAP_WITH_TRUSTED** sur true

Pour attribuer la valeur true à l'attribut CKA_WRAP_WITH_TRUSTED d'une clé existante, procédez comme suit :

1. Utilisez la commande [Connectez-vous à un HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#) pour vous connecter en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).
2. Utilisez la commande [Définissez les attributs des clés à l'aide de la CLI CloudHSM](#) pour définir l'attribut wrap-with-trusted de la clé sur true.

```
aws-cloudhsm > key set-attribute --filter attr.label=test_key --name wrap-with-trusted --value true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Attribute set successfully"
  }
}
```

Étape 2 : définir le **CKA_TRUSTED** de la clé fiable sur true

Pour qu'une clé soit une clé fiable, son attribut CKA_TRUSTED doit être défini sur true. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la CLI CloudHSM ou l'Utilitaire de gestion CloudHSM (CMU).

- Si vous utilisez la CLI CloudHSM pour définir l'attribut CKA_TRUSTED d'une clé, veuillez consulter [Marquer une clé comme fiable à l'aide de la CLI CloudHSM](#).
- Si vous utilisez la CMU pour définir l'attribut CKA_TRUSTED d'une clé, veuillez consulter [Comment marquer une clé comme fiable à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#).

Étape 3. Utilisez la clé fiable pour encapsuler la clé de données

Pour associer la clé de données référencée à l'étape 1 à la clé fiable que vous avez définie à l'étape 2, veuillez consulter les liens suivants pour obtenir des exemples de code. Chacun montre comment encapsuler les clés.

- [AWS CloudHSM Exemples de PKCS #11](#)
- [AWS CloudHSM Exemples JCE](#)

Comment débiller une clé de données avec une clé fiable pour AWS CloudHSM

Pour débiller une clé de données AWS CloudHSM, vous avez besoin d'une clé fiable CKA_UNWRAP définie sur true. Pour être une telle clé, elle doit également répondre aux critères suivants :

- L'attribut CKA_TRUSTED de la clé doit être défini sur true.
- La clé doit utiliser des attributs CKA_UNWRAP_TEMPLATE et associés pour spécifier les actions que les clés de données peuvent effectuer une fois qu'elles sont désencapsulées. Si, par exemple, vous souhaitez qu'une clé désencapsulée ne soit pas exportable, vous définissez CKA_EXPORTABLE = FALSE dans le cadre de CKA_UNWRAP_TEMPLATE.

Note

CKA_UNWRAP_TEMPLATE n'est disponible qu'avec PKCS #11.

Lorsqu'une application soumet une clé pour désencapsulage, elle peut fournir également son propre modèle de désencapsulage. Si vous spécifiez un modèle de désencapsulage et que l'application fournit son propre modèle de désencapsulage, le HSM utilise les deux modèles pour appliquer des noms et des valeurs d'attribut à la clé. Toutefois, si, au cours de la demande de désencapsulage, une valeur du CKA_UNWRAP_TEMPLATE de la clé fiable entre en conflit avec un attribut fourni par l'application, la demande de désencapsulage échoue.

Pour voir un exemple de désencapsulage d'une clé de données avec une clé fiable, reportez-vous à [cet exemple PKCS #11](#).

Gestion des clés avec la CLI CloudHSM

Si vous utilisez la [dernière série de versions de SDK](#), utilisez la [CLI CloudHSM](#) pour gérer les clés de votre cluster. AWS CloudHSM Pour en savoir plus, consultez les rubriques ci-dessous.

- [L'utilisation de clés fiables](#) décrit comment utiliser la CLI CloudHSM pour créer des clés fiables afin de sécuriser les données.
- [La génération de clés](#) inclut des instructions sur la création de clés, notamment des clés symétriques, des clés RSA et des clés EC.
- [La suppression de clés](#) décrit la manière dont les propriétaires de clés suppriment les clés.
- [Le partage et l'annulation du partage des clés](#) expliquent comment les propriétaires des clés partagent et annule le partage des clés.
- [Le filtrage des clés](#) fournit des instructions sur la façon d'utiliser les filtres pour rechercher des clés.
- [La section Gérer l'authentification par quorum par clé \(M of N\)](#) fournit des directives sur la façon de configurer et d'utiliser l'authentification par quorum avec des clés.

Génération de clés à l'aide de la CLI CloudHSM

Avant de générer une clé, vous devez démarrer la [CLI CloudHSM](#) et vous connecter en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU). Pour générer des clés sur le HSM, utilisez la commande qui correspond au type de clé que vous souhaitez générer.

Rubriques

- [Génération de clés symétriques avec la CLI CloudHSM](#)
- [Génération de clés asymétriques à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [AWS CloudHSM principaux sujets connexes](#)

Génération de clés symétriques avec la CLI CloudHSM

Utilisez les commandes répertoriées dans [La catégorie generate-symmetric dans la CLI CloudHSM](#) pour générer des clés symétriques pour AWS CloudHSM. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `help key generate-symmetric`.

Générer une clé AES

Utilisez la commande `key generate-symmetric aes` pour générer des clés AES. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `help key generate-symmetric aes`.

Exemple

L'exemple suivant génère une clé AES de 32 octets.

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric aes \  
  --label aes-example \  
  --key-length-bytes 32
```

Arguments

<LABEL>

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la clé AES.

Obligatoire : oui

<KEY-LENGTH-BYTES>

Spécifie la taille de la clé en octets.

Valeurs valides :

- 16, 24 et 32

Obligatoire : oui

<KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs de clés à définir pour la clé AES générée sous la forme `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` (par exemple, `sign=true`)

Pour obtenir la liste des attributs AWS CloudHSM clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

<SESSION>

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée. Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement

d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [key set-attribute](#).

Par défaut, lorsque des clés sont générées, elles sont des persistent/token clés. En utilisant `<SESSION>`changes this, vous vous assurez qu'une clé générée avec cet argument est une session/éphémère

Obligatoire : non

Générer une clé secrète générique

Utilisez la commande `key generate-symmetric generic-secret` pour générer des clés secrètes génériques. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `help key generate-symmetric generic-secret`.

Exemple

L'exemple suivant génère une clé secrète générique de 32 octets.

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric generic-secret \  
  --label generic-secret-example \  
  --key-length-bytes 32
```

Arguments

<LABEL>

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour la clé secrète générique.

Obligatoire : oui

<KEY-LENGTH-BYTES>

Spécifie la taille de la clé en octets.

Valeurs valides :

- 1 à 800

Obligatoire : oui

<KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs de clés à définir pour la clé secrète générique générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, sign=true)

Pour obtenir la liste des attributs AWS CloudHSM clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

<SESSION>

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée. Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [key set-attribute](#).

Par défaut, lorsque des clés sont générées, elles sont des persistent/token clés. En utilisant <SESSION>changes this, vous vous assurez qu'une clé générée avec cet argument est une session/éphémère

Obligatoire : non

Génération de clés asymétriques à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez les commandes répertoriées dans [La generate-asymmetric-pair catégorie dans la CLI CloudHSM](#) pour générer des paires de clés asymétriques pour les AWS CloudHSM clusters.

Générer une clé RSA

Utilisez la commande `key generate-asymmetric-pair rsa` pour générer une paire de clés RSA. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `help key generate-asymmetric-pair rsa`.

Exemple

L'exemple suivant génère une paire de clés RSA 2048 bits.

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
```

```
--public-exponent 65537 \  
--modulus-size-bits 2048 \  
--public-label rsa-public-example \  
--private-label rsa-private-example
```

Arguments

<PUBLIC_LABEL>

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour la clé publique.

Obligatoire : oui

<PRIVATE_LABEL>

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la clé privée.

Obligatoire : oui

<MODULUS_SIZE_BITS>

Indique la longueur du module en bits. La valeur minimale est de 2048.

Obligatoire : oui

<PUBLIC_EXPONENT>

Spécifie l'exposant public. La valeur doit être un entier impair supérieur ou égal à 65 537.

Obligatoire : oui

<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs de clés à définir pour la clé publique RSA générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, sign=true).

Pour obtenir la liste des attributs AWS CloudHSM clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

<SESSION>

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée. Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre

clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [key set-attribute](#).

Par défaut, lorsque des clés sont générées, elles sont des persistent/token clés. En utilisant `<SESSION>`changes this, vous vous assurez qu'une clé générée avec cet argument est une session/éphémère

Obligatoire : non

Générez des paires de clés EC (Elliptic Curve Cryptography)

Utilisez la commande `key generate-asymmetric-pair ec` pour générer une paire de clés EC. Pour voir toutes les options disponibles, notamment une liste des courbes elliptiques prises en charge, utilisez la commande `help key generate-asymmetric-pair ec`.

Exemple

L'exemple suivant génère une paire de clés EC à l'aide de la courbe elliptique `Secp384r1`.

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \  
  --curve secp384r1 \  
  --public-label ec-public-example \  
  --private-label ec-private-example
```

Arguments

<PUBLIC_LABEL>

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour la clé publique. La taille maximale autorisée `label` est de 127 caractères pour le SDK client 5.11 et versions ultérieures. Le SDK client 5.10 et les versions antérieures sont limités à 126 caractères.

Obligatoire : oui

<PRIVATE_LABEL>

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la clé privée. La taille maximale autorisée `label` est de 127 caractères pour le SDK client 5.11 et versions ultérieures. Le SDK client 5.10 et les versions antérieures sont limités à 126 caractères.

Obligatoire : oui

<CURVE>

Spécifie l'identifiant de la courbe elliptique.

Valeurs valides :

- prime256v1
- secp256r1
- secp224r1
- secp384r1
- secp256k1
- secp521r1
- ed25519 (uniquement pris en charge sur les instances hsm2m.medium en mode non FIPS)

Obligatoire : oui

<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs de clés à définir pour la clé publique EC générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, verify=true).

Pour obtenir la liste des attributs AWS CloudHSM clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

<PRIVATE_KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs de clés à définir pour la clé privée EC générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, sign=true).

Pour obtenir la liste des attributs AWS CloudHSM clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

<SESSION>

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée. Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre

clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [key set-attribute](#).

Par défaut, les clés générées sont des clés persistantes (jetons). La transmission vers <SESSION> change cela, garantissant qu'une clé générée avec cet argument est une clé de session (éphémère).

Obligatoire : non

AWS CloudHSM principaux sujets connexes

Consultez les sections suivantes pour plus d'informations sur les touches d'entrée AWS CloudHSM.

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [La generate-asymmetric-pair catégorie dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie generate-symmetric dans la CLI CloudHSM](#)

Supprimer des clés à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez l'exemple présenté dans cette rubrique pour supprimer une clé à l'aide de la [CLI CloudHSM](#). Seul le propriétaire de la clé peut la supprimer.

Rubriques

- [Exemple : Supprimer une clé](#)
- [Rubriques en relation](#)

Exemple : Supprimer une clé

1. Exécutez la commande `key list` pour identifier la clé que vous voulez supprimer :

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="my_key_to_delete" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
```

```

"key-reference": "0x00000000000540011",
"key-info": {
  "key-owners": [
    {
      "username": "my_crypto_user",
      "key-coverage": "full"
    }
  ],
  "shared-users": [],
"key-quorum-values": {
  "manage-key-quorum-value": 0,
  "use-key-quorum-value": 0
},
  "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "rsa",
  "label": "my_key_to_delete",
  "id": "",
  "check-value": "0x29bbd1",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": true,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": true,
  "verify": false,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 1217,
  "public-exponent": "0x010001",
  "modulus":
"0x8b3a7c20618e8be08220ed8ab2c8550b65fc1aad8d4cf04fbf2be685f97eeb78fcbbad9b02cd91a3b15e990
  "modulus-size-bits": 2048

```

```
    }  
  }  
],  
"total_key_count": 1,  
"returned_key_count": 1  
}
```

2. Après avoir identifié la clé, exécutez la commande `key delete` avec l'attribut unique `label` de la clé pour supprimer la clé :

```
aws-cloudhsm > key delete --filter attr.label="my_key_to_delete"  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "message": "Key deleted successfully"  
  }  
}
```

3. Exécutez la commande `key list` avec l'attribut unique `label` de la clé et confirmez que la clé a été supprimée. Comme le montre l'exemple suivant, aucune clé portant l'étiquette `my_key_to_delete` ne se trouve dans le cluster HSM :

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="my_key_to_delete"  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "matched_keys": [],  
    "total_key_count": 0,  
    "returned_key_count": 0  
  }  
}
```

Rubriques en relation

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Supprimer une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Partage et annulation du partage de clés à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez les commandes de cette rubrique pour partager ou annuler le partage de clés dans la [CLI CloudHSM](#). Dans AWS CloudHSM, l'utilisateur cryptographique (CU) qui crée la clé en est propriétaire. Le propriétaire peut utiliser les commandes `key unshare` et `key share` pour partager ou annuler le partage de la clé avec d'autres CUs personnes. Les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée peuvent utiliser la clé dans des opérations de chiffrement, mais ils ne peuvent pas l'exporter, la supprimer ni la partager avec d'autres utilisateurs.

Avant de pouvoir partager une clé, vous devez vous connecter au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU) qui possède la clé.

Rubriques

- [Exemple : Partage et annulation du partage d'une clé](#)
- [Rubriques en relation](#)

Exemple : Partage et annulation du partage d'une clé

Exemple

L'exemple suivant montre comment partager et annuler le partage d'une clé avec un utilisateur de chiffrement (CU) `alice`. Outre les commandes `key unshare` et `key share`, les commandes de partage et d'annulation du partage nécessitent également une clé spécifique utilisant les filtres de clé de la [CLI CloudHSM](#) et le nom d'utilisateur spécifique de l'utilisateur avec lequel la clé sera partagée ou non partagée.

1. Commencez par exécuter la commande `key list` avec un filtre pour renvoyer une clé spécifique et voir avec qui la clé est déjà partagée.

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu3",
```

```
        "key-coverage": "full"
    },
],
"shared-users": [
    {
        "username": "cu2",
        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu4",
        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu5",
        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu6",
        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu7",
        "key-coverage": "full"
    },
],
"key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 0,
    "use-key-quorum-value": 0
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa_key_to_share",
    "id": "",
    "check-value": "0xae8ff0",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
```

```

        "always-sensitive": true,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
        "local": true,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": true,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1219,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
        "modulus-size-bits": 2048
    }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

2. Consultez le résultat `shared-users` pour identifier avec qui la clé est actuellement partagée.
3. Pour partager cette clé avec un utilisateur de chiffrement (CU) `alice`, entrez la commande suivante :

```

aws-cloudhsm > key share --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --username alice --role crypto-user
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Key shared successfully"
  }
}

```

Notez qu'en plus de la commande `key share`, cette commande utilise l'étiquette unique de la clé et le nom de l'utilisateur avec lequel la clé sera partagée.

4. Exécutez la commande `key list` pour confirmer que la clé a été partagée avec `alice` :

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu3",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [
            {
              "username": "cu2",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu4",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu5",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu6",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu7",
              "key-coverage": "full"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "username": "alice",
      "key-coverage": "full"
    }
  ],
  "key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 0,
    "use-key-quorum-value": 0
  },
  "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "rsa",
  "label": "rsa_key_to_share",
  "id": "",
  "check-value": "0xae8ff0",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": true,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": true,
  "verify": false,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 1219,
  "public-exponent": "0x010001",
  "modulus":
    "0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254",
  "modulus-size-bits": 2048
}
}
],

```



```

    "total_key_count": 1,
    "returned_key_count": 1
  }
}

```

5. Pour annuler le partage de la même clé avec `alice`, exécutez la commande `unshare` suivante :

```

aws-cloudhsm > key unshare --filter attr.label="rsa_key_to_share"
attr.class=private-key --username alice --role crypto-user
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Key unshared successfully"
  }
}

```

Notez qu'en plus de la commande `key unshare`, cette commande utilise l'étiquette unique de la clé et le nom de l'utilisateur avec lequel la clé sera partagée.

6. Exécutez à nouveau la commande `key list` et confirmez que la clé n'a pas été partagée avec l'utilisateur de chiffrement `alice` :

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu3",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [
            {
              "username": "cu2",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu1",

```

```

        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu4",
        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu5",
        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu6",
        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu7",
        "key-coverage": "full"
    },
],
"key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 0,
    "use-key-quorum-value": 0
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa_key_to_share",
    "id": "",
    "check-value": "0xae8ff0",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,

```

```
        "trusted": false,
        "unwrap": true,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1219,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
        "modulus-size-bits": 2048
    }
  ],
  "total_key_count": 1,
  "returned_key_count": 1
}
```

Rubriques en relation

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Partager une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Annuler le partage d'une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez les commandes de clé suivantes pour utiliser les mécanismes de filtration de clés standardisés pour la [CLI CloudHSM](#).

- key list
- key delete
- key share
- key unshare
- key set-attribute

Pour sélectionner des clés de and/or filtre à l'aide de la CLI CloudHSM, les raccourcis clavier utilisent un mécanisme de filtration standardisé basé sur. [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#) Une touche ou un jeu de touches peut être spécifié dans les raccourcis clavier à l'aide d'un ou de plusieurs AWS CloudHSM attributs permettant d'identifier une ou plusieurs touches. Le mécanisme de filtrage des clés fonctionne uniquement sur les clés que l'utilisateur actuellement connecté possède et partage, ainsi que sur toutes les clés publiques du AWS CloudHSM cluster.

Rubriques

- [Exigences](#)
- [Filtrer pour trouver une seule clé](#)
- [Erreurs de filtration](#)
- [Rubriques en relation](#)

Exigences

Pour filtrer les clés, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur cryptographique (CUs).

Filtrer pour trouver une seule clé

Notez que dans les exemples suivants, chaque attribut utilisé comme filtre doit être écrit sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE`. Par exemple, si vous souhaitez filtrer en fonction de l'attribut d'étiquette, vous allez écrire `attr.label=my_label`.

Exemple Utilisez un seul attribut pour trouver une seule clé

Cet exemple montre comment filtrer en fonction d'une seule clé unique en utilisant un seul attribut d'identification.

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="my_unique_key_label" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  "shared-users": [
    {
      "username": "alice",
      "key-coverage": "full"
    }
  ],
  "key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 0,
    "use-key-quorum-value": 0
  },
  "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "rsa",
  "label": "my_unique_key_label",
  "id": "",
  "check-value": "0xae8ff0",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": true,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": true,
  "verify": false,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 1219,
  "public-exponent": "0x010001",
  "modulus":
    "0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254c8f5",
  "modulus-size-bits": 2048
}

```

```

    }
  ],
  "total_key_count": 1,
  "returned_key_count": 1
}
}

```

Exemple Utilisez plusieurs attributs pour trouver une seule clé

L'exemple suivant montre comment trouver une clé unique à l'aide de plusieurs attributs de clé.

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.key-type=rsa attr.class=private-key attr.check-
value=0x29bbd1 --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x00000000000540011",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu3",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [
            {
              "username": "cu2",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "key-quorum-values": {
            "manage-key-quorum-value": 0,
            "use-key-quorum-value": 0
          },
          "cluster-coverage": "full"
        },
        "attributes": {
          "key-type": "rsa",
          "label": "my_crypto_user",
          "id": "",
          "check-value": "0x29bbd1",
          "class": "my_test_key",

```

```

    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": true,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1217,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
      "0x8b3a7c20618e8be08220ed8ab2c8550b65fc1aad8d4cf04fbf2be685f97eeb78fcbbad9b02cd91a3b15e990c2a7
      "modulus-size-bits": 2048
  }
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

Exemple Filtrer pour trouver un jeu de clés

L'exemple suivant montre comment filtrer pour trouver un ensemble de clés RSA privées.

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.key-type=rsa attr.class=private-key --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [

```

```
{
  "username": "my_crypto_user",
  "key-coverage": "full"
},
"shared-users": [
  {
    "username": "cu2",
    "key-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "cu1",
    "key-coverage": "full"
  },
],
"key-quorum-values": {
  "manage-key-quorum-value": 0,
  "use-key-quorum-value": 0
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "rsa",
  "label": "rsa_key_to_share",
  "id": "",
  "check-value": "0xae8ff0",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": true,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": true,
  "verify": false,
  "wrap": false,
```



```

        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1219,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254c8f5
        "modulus-size-bits": 2048
    }
},
{
    "key-reference": "0x00000000000540011",
    "key-info": {
        "key-owners": [
            {
                "username": "my_crypto_user",
                "key-coverage": "full"
            }
        ],
        "shared-users": [
            {
                "username": "cu2",
                "key-coverage": "full"
            }
        ],
        "key-quorum-values": {
            "manage-key-quorum-value": 0,
            "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
    },
    "attributes": {
        "key-type": "rsa",
        "label": "my_test_key",
        "id": "",
        "check-value": "0x29bbd1",
        "class": "private-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": true,
        "token": true,
        "always-sensitive": true,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
        "local": true,
        "modifiable": true,

```

```

        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": true,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1217,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0x8b3a7c20618e8be08220ed8ab2c8550b65fc1aad8d4cf04fbf2be685f97eeb78fcbbad9b02cd91a3b15e990c2a7
        "modulus-size-bits": 2048
    }
  ],
  "total_key_count": 2,
  "returned_key_count": 2
}
}

```

Erreurs de filtration

Certaines opérations de clés ne peuvent être effectuées que sur une seule clé à la fois. Pour ces opérations, la CLI CloudHSM génère une erreur si les critères de filtration ne sont pas suffisamment affinés et si plusieurs clés correspondent aux critères. Un exemple de ce type est illustré ci-dessous avec la suppression de clé.

Exemple Erreur de filtration en cas de correspondance avec un trop grand nombre de clés

```

aws-cloudhsm > key delete --filter attr.key-type=rsa
{
  "error_code": 1,
  "data": "Key selection criteria matched 48 keys. Refine selection criteria to select
a single key."
}

```

Rubriques en relation

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Marquer une clé comme fiable à l'aide de la CLI CloudHSM

Le contenu de cette section fournit des instructions sur l'utilisation de la CLI CloudHSM pour marquer une clé comme étant fiable.

1. À l'aide de la commande [CLI CloudHSM login](#), connectez-vous en tant qu'utilisateur de chiffrement(CU).
2. Utilisez la commande `key list` pour identifier la référence de clé de la clé que vous souhaitez marquer comme fiable. L'exemple de code répertorie la clé avec l'étiquette `key_to_be_trusted`.

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label=test_aes_trusted
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x0000000000200333",
        "attributes": {
          "label": "test_aes_trusted"
        }
      }
    ],
    "total_key_count": 1,
    "returned_key_count": 1
  }
}
```

3. À l'aide de la commande [Déconnectez-vous d'un HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#), déconnectez-vous en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).
4. À l'aide de la commande [Connectez-vous à un HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#), connectez-vous en tant qu'administrateur.
5. À l'aide de la commande [key set-attribute](#) avec la référence de clé que vous avez identifiée à l'étape 2, définissez la valeur fiable de la clé sur `true` :

```
aws-cloudhsm > key set-attribute --filter key-reference=<Key Reference> --name
trusted --value true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
```

```
"message": "Attribute set successfully"
}
```

Gestion de l'authentification par quorum (contrôle d'accès M of N) à l'aide de la CLI CloudHSM

Les modules de sécurité matériels (HSMs) de votre AWS CloudHSM cluster prennent en charge l'authentification par quorum, également appelée contrôle d'accès M of N. Avec l'authentification par quorum, aucun utilisateur du HSM ne peut effectuer d'opérations contrôlées par quorum. À la place, un nombre minimal d'utilisateurs HSM (au moins 2) doivent coopérer pour effectuer ces opérations. L'authentification par quorum ajoute un niveau de protection supplémentaire en exigeant l'approbation de plusieurs utilisateurs HSM.

L'authentification par quorum peut contrôler les opérations suivantes :

- Utilisation et gestion des clés HSM par un [utilisateur cryptographique](#) : création de signatures à l'aide d'une clé, ou encapsulation, déballage, partage, annulation du partage et définition de l'attribut d'une clé.

Considérations Importantes

- Un utilisateur HSM peut signer son propre jeton de quorum, c'est-à-dire que l'utilisateur demandeur peut fournir l'une des approbations requises pour l'authentification par quorum.
- Vous choisissez le nombre minimal d'approbateurs de quorum pour les opérations contrôlées par quorum. Le plus petit nombre que vous pouvez choisir est deux (2), et le plus grand nombre que vous pouvez choisir est huit (8).
- Le HSM peut stocker jusqu'à 1 024 jetons de quorum. Si le HSM possède déjà 1 024 jetons lorsque vous essayez d'en créer un nouveau, le HSM purge l'un des jetons expirés. Par défaut, les jetons expirent dix minutes après leur création.
- Si l'authentification multifactorielle (MFA) est activée, le cluster utilise la même clé pour l'authentification par quorum et pour l'authentification MFA. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'authentification par quorum et de l'authentification MFA, consultez la section Utilisation de la [CLI CloudHSM](#) pour gérer la MFA.
- Chaque HSM ne peut contenir qu'un seul jeton par service d'administration à la fois, mais plusieurs jetons par service Crypto User.

Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations sur l'authentification par quorum dans AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Processus d'authentification par quorum pour la CLI CloudHSM](#)
- [Noms et types AWS CloudHSM de service pris en charge pour l'authentification par quorum avec la CLI CloudHSM](#)
- [Configurer l'authentification par quorum pour les AWS CloudHSM utilisateurs de cryptomonnaies à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Gestion et utilisation des clés avec authentification par quorum activée pour l'utilisation de la AWS CloudHSM CLI CloudHSM](#)

Processus d'authentification par quorum pour la CLI CloudHSM

Les étapes suivantes résument les processus d'authentification par quorum pour la CLI CloudHSM. Pour connaître les étapes et les outils spécifiques, consultez [Gestion et utilisation des clés avec authentification par quorum activée pour l'utilisation de la AWS CloudHSM CLI CloudHSM](#).

1. Chaque utilisateur du module de sécurité matérielle (HSM) crée une clé asymétrique pour la signature. Les utilisateurs s'en chargent en dehors du HSM, en veillant à protéger la clé de manière appropriée.
2. Chaque utilisateur HSM se connecte au HSM et enregistre la partie publique de sa clé de signature (la clé publique) avec le HSM.
3. Lorsqu'un utilisateur HSM veut effectuer une opération contrôlée par quorum, il se connecte au HSM et obtient un jeton de quorum.
4. L'utilisateur HSM donne le jeton de quorum à un ou plusieurs autres utilisateurs HSM et demande leur approbation.
5. Les autres utilisateurs HSM approuvent en utilisant leurs clés pour signer de façon chiffrée le jeton de quorum. Cela se produit en dehors du HSM.
6. Lorsque l'utilisateur du HSM dispose du nombre d'approbations requis, il se connecte au HSM et exécute l'opération de contrôle du quorum avec l'argument `--approval`, en fournissant le fichier de jeton de quorum signé, qui contient toutes les approbations nécessaires (signatures).
7. Le HSM utilise les clés publiques enregistrées de chaque signataire pour vérifier les signatures. Si les signatures sont valides, le HSM approuve le jeton et l'opération contrôlée par le quorum est exécutée.

Noms et types AWS CloudHSM de service pris en charge pour l'authentification par quorum avec la CLI CloudHSM

Services d'administrateur : l'authentification par quorum est utilisée pour les services dotés de privilèges d'administrateur tels que la création d'utilisateurs, la suppression d'utilisateurs, la modification des mots de passe des utilisateurs, la définition des valeurs de quorum et la désactivation des fonctionnalités de quorum et de MFA.

Services aux utilisateurs cryptographiques : l'authentification par quorum est utilisée pour les services privilégiés des utilisateurs cryptographiques associés à une clé spécifique, tels que la signature avec une clé, sharing/unsharing une clé, wrapping/unwrapping une clé et la définition de l'attribut d'une clé. La valeur de quorum d'une clé associée est configurée lorsque la clé est générée, importée ou déballée. La valeur du quorum doit être égale ou inférieure au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée, y compris les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé.

Chaque type de service est ensuite décomposé en un nom de service éligible, qui contient un ensemble spécifique d'opérations de service prises en charge par le quorum qui peuvent être effectuées.

Nom du service	Type de service	Opérations de service
user	Admin	- créer un utilisateur - supprimer un utilisateur - modifier un mot de passe utilisateur - modifier la MFA d'un utilisateur
quorum	Admin	signe du jeton quorum set-quorum-value
grappe ¹	Admin	- cluster MTLS register-trust-anchor - cluster MTLS deregister-trust-anchor - application des ensembles MTLS du cluster

Nom du service	Type de service	Opérations de service
gestion des clés	Utilisateur de Crypto	• étui pour clés • déballage des clés • key share • annuler le partage d'une clé • clé set-attribut
utilisation des clés	Utilisateur de Crypto	• signe clé

[1] Le service Cluster est exclusivement disponible sur hsm2m.medium

Configurer l'authentification par quorum pour les AWS CloudHSM utilisateurs de cryptomonnaies à l'aide de la CLI CloudHSM

[Ces rubriques décrivent comment configurer votre CloudHSM pour l'authentification par quorum par les utilisateurs de cryptomonnaies.](#) Effectuez ces étapes une seule fois lors de la configuration initiale. Pour la gestion et l'utilisation ultérieures des clés, reportez-vous à [Gestion et utilisation des clés avec authentification par quorum activée pour l'utilisation de la AWS CloudHSM CLI CloudHSM.](#)

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1. Création et enregistrement d'une clé pour la signature](#)
- [Étape 2. Définissez les valeurs de quorum clés lors de la génération des clés](#)

Conditions préalables

- Connaissance de la CLI [CloudHSM](#)

Étape 1. Création et enregistrement d'une clé pour la signature

Pour utiliser l'authentification par quorum, chaque utilisateur crypté doit effectuer toutes les étapes suivantes :

Rubriques

- [Créer une paire de clés RSA](#)

- [Créez un jeton d'enregistrement](#)
- [Signez le jeton d'enregistrement non signé](#)
- [Enregistrez la clé publique avec le HSM](#)

Créer une paire de clés RSA

Il existe de nombreuses manières différentes de créer et de protéger une paire de clés. Les exemples suivants montrent comment procéder avec [OpenSSL](#).

Exemple— Créer une clé privée à l'aide d'OpenSSL

L'exemple suivant montre comment utiliser OpenSSL pour créer une clé RSA 2048 bits. Pour utiliser cet exemple, `<crypto_user1.key>` remplacez-le par le nom du fichier dans lequel vous souhaitez stocker la clé.

```
$ openssl genrsa -out <crypto_user1.key>
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
```

Générez ensuite la clé publique à l'aide de la clé privée que vous venez de créer.

Exemple— Crée une clé publique avec OpenSSL

L'exemple suivant montre comment utiliser OpenSSL pour créer une clé publique à partir de la clé privée que vous venez de créer.

```
$ openssl rsa -in crypto_user1.key -outform PEM -pubout -out crypto_user1.pub
writing RSA key
```

Créez un jeton d'enregistrement

Vous créez un jeton et vous le signez avec la clé privée que vous venez de générer à l'étape précédente.

Créez un jeton d'enregistrement

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM :

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Créez un jeton d'enregistrement en exécutant la commande [quorum token-sign generate](#) :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service registration --token /path/
tokenfile
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "path": "/path/tokenfile"
  }
}
```

3. La commande [quorum token-sign generate](#) génère un jeton d'enregistrement sur le chemin de fichier spécifié. Inspectez le fichier du jeton :

```
$ cat /path/tokenfile
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "approval_data": <approval data in base64 encoding>,
      "unsigned": <unsigned token in base64 encoding>,
      "signed": ""
    }
  ]
}
```

Le chemin d'accès au fichier se compose des éléments suivants :

- `approval_data` : jeton de données aléatoire codé en base64 dont les données brutes ne dépassent pas le maximum de 245 octets.
- `unsigned` : jeton codé et SHA256 haché en base64 du fichier `approval_data`.

- signé : jeton signé codé en base64 (signature) du jeton non signé, utilisant la clé privée RSA 2048 bits précédemment générée avec OpenSSL.

Vous signez le jeton non signé avec la clé privée pour démontrer que vous avez accès à la clé privée. Vous aurez besoin du fichier de jeton d'enregistrement entièrement rempli d'une signature et de la clé publique pour enregistrer le cryptoutilisateur en tant qu'utilisateur du quorum auprès du AWS CloudHSM cluster.

Signez le jeton d'enregistrement non signé

1. Décodez le jeton non signé codé en base64 et placez-le dans un fichier binaire :

```
$ echo -n '6BMUj6mUjjko6ZLCEdzG1WpR5sILhFJfqhW1ej30q1g=' | base64 -d >
crypto_user.bin
```

2. Utilisez OpenSSL et la clé privée pour signer le jeton d'enregistrement non signé désormais binaire et créer un fichier de signature binaire :

```
$ openssl pkeyutl -sign \
-inkey crypto_user1.key \
-pkeyopt digest:sha256 \
-keyform PEM \
-in crypto_user.bin \
-out crypto_user.sig.bin
```

3. Encodez la signature binaire en base64 :

```
$ base64 -w0 crypto_user.sig.bin > crypto_user.sig.b64
```

4. Copiez et collez la signature codée en base64 dans le fichier de jeton :

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "approval_data": <approval data in base64 encoding>,
      "unsigned": <unsigned token in base64 encoding>,
      "signed": <signed token in base64 encoding>
    }
  ]
}
```

```
}
```

Enregistrez la clé publique avec le HSM

Après avoir créé une clé, l'utilisateur crypté doit enregistrer la clé publique auprès du AWS CloudHSM cluster.

1. Démarrez la CLI CloudHSM :

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Connectez-vous en tant qu'utilisateur crypté dont vous souhaitez enregistrer la clé publique.

```
aws-cloudhsm > login --username crypto_user1 --role crypto-user
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "crypto_user1",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

3. Enregistrez la clé publique auprès du [Enregistrez la stratégie de quorum par signature jeton d'un utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM](#). Pour plus d'informations, consultez l'exemple suivant ou utilisez la commande `help user change-quorum token-sign register`.

Exemple— Enregistrez une clé publique auprès AWS CloudHSM du cluster

L'exemple suivant montre comment utiliser la `user change-quorum token-sign register` commande dans la CLI CloudHSM pour enregistrer une clé publique d'utilisateur crypté auprès du HSM. Pour utiliser cette commande, l'utilisateur crypté doit être connecté au HSM. Remplacez les valeurs suivantes par les vôtres :

```
aws-cloudhsm > user change-quorum token-sign register --public-key </path/
crypto_user.pub> --signed-token </path/tokenfile>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "crypto_user1",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

Note

/path/crypto_user.pub : chemin d'accès au fichier PEM à clé publique

Obligatoire : oui

/path/token_file : le chemin du fichier avec le jeton signé par la clé privée de l'utilisateur

Obligatoire : oui

4. Une fois que tous les utilisateurs de cryptomonnaies ont enregistré leurs clés publiques, le résultat de la user list commande l'indique dans le champ quorum, indiquant la stratégie de quorum activée utilisée.

Dans cet exemple, le AWS CloudHSM cluster en possède deux HSMs, chacun avec les mêmes utilisateurs cryptographiques, comme indiqué dans le résultat suivant de la user list commande. Pour plus d'informations sur la création d'utilisateurs, consultez [Gestion des utilisateurs avec la CLI CloudHSM](#).

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
```

```
"username": "crypto_user1",
"role": "crypto-user",
"locked": "false",
"mfa": [],
"quorum": [
  {
    "strategy": "token-sign",
    "status": "enabled"
  }
],
"cluster-coverage": "full"
},
{
  "username": "crypto_user2",
  "role": "crypto-user",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},
{
  "username": "crypto_user3",
  "role": "crypto-user",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},
{
  "username": "app_user",
  "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [],
```

```
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

Étape 2. Définissez les valeurs de quorum clés lors de la génération des clés

Pour utiliser l'authentification par quorum, un utilisateur crypté doit se connecter au HSM, puis définir les valeurs de quorum clés associées. Il s'agit du nombre minimum d'approbations d'utilisateurs cryptographiques requises pour effectuer des opérations sur les clés management/usage HSM. Pour plus d'informations sur les raccourcis clavier associés à la gestion ou à l'utilisation des clés, consultez [Services et types pris en charge](#).

Générez une paire de clés avec des valeurs de quorum clés définies

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. À l'aide de la CLI CloudHSM, connectez-vous en tant qu'utilisateur crypté.

```
aws-cloudhsm > login --username crypto_user1 --role crypto-user
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "crypto_user1",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

Cet exemple génère une paire de clés RSA dont les valeurs de quorum sont de deux (2) définies à la fois pour les opérations de gestion et d'utilisation des clés. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur comprise entre zéro (0) et huit (8), jusqu'au nombre total de cryptomonnaies sur le HSM. Dans cet exemple, le HSM compte trois (3) utilisateurs de cryptomonnaies, la valeur maximale possible est donc de trois (3). Notez que dans cet exemple, nous partageons la clé avec *<crypto_user2>* lors de la génération de la clé. Notez également que les clés publiques n'ont pas de valeur de quorum.

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example \
--public-attributes verify=true \
--private-attributes sign=true
--share-crypto-users crypto_user2 \
--manage-private-key-quorum-value 2 \
--use-private-key-quorum-value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x00000000000640006",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "crypto_user",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "rsa",
        "label": "rsa-public-key-example",
        "id": "0x",
        "check-value": "0x218f50",
        "class": "public-key",
        "encrypt": false,
```

```

    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xbdf471a3d2a869492f51c767bece8780730ae6479a9a75efffe7cea3594fb28ca518630e7b1d988b45d2fedc830
    "modulus-size-bits": 2048
  }
},
"private_key": {
  "key-reference": "0x00000000000640007",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "crypto_user",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [
      {
        "username": "crypto_user2",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 2,
      "use-key-quorum-value": 2
    },
    "cluster-coverage": "full"
  }
}

```



```

    },
    "attributes": {
      "key-type": "rsa",
      "label": "rsa-private-key-example",
      "id": "0x",
      "check-value": "0x218f50",
      "class": "private-key",
      "encrypt": false,
      "decrypt": false,
      "token": true,
      "always-sensitive": true,
      "derive": false,
      "destroyable": true,
      "extractable": true,
      "local": true,
      "modifiable": true,
      "never-extractable": false,
      "private": true,
      "sensitive": true,
      "sign": true,
      "trusted": false,
      "unwrap": false,
      "verify": false,
      "wrap": false,
      "wrap-with-trusted": false,
      "key-length-bytes": 1216,
      "public-exponent": "0x010001",
      "modulus":
"0xbdf471a3d2a869492f51c767bece8780730ae6479a9a75efffe7cea3594fb28ca518630e7b1d988b45d2fedc830
      "modulus-size-bits": 2048
    }
  }
}
}

```

Lors de la génération d'une clé avec des contrôles de quorum, la clé doit être associée à un nombre minimum d'utilisateurs égal à la plus grande valeur de quorum clé. Les utilisateurs associés incluent le propriétaire de la clé et les utilisateurs cryptographiques avec lesquels la clé est partagée. Pour déterminer le nombre minimum d'utilisateurs avec lesquels partager la clé, obtenez la valeur de quorum la plus élevée entre la valeur du quorum d'utilisation de la clé et la valeur du quorum de gestion des clés, puis soustrayez 1 pour tenir compte du propriétaire de la clé, qui est associé par

défaut à la clé. Pour partager la clé avec un plus grand nombre d'utilisateurs, utilisez la [Partager une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande.

Le fait de ne pas partager la clé avec un nombre suffisant d'utilisateurs lors de la génération de la clé entraînera un échec, comme indiqué ci-dessous.

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example \
--public-attributes verify=true \
--private-attributes sign=true \
--share-crypto-users crypto_user2 crypto_user3 \
--manage-private-key-quorum-value 3 \
--use-private-key-quorum-value 4
{
  "error_code": 1,
  "data": "Invalid quorum value provided."
}
```

Gestion et utilisation des clés avec authentification par quorum activée pour l'utilisation de la AWS CloudHSM CLI CloudHSM

Une fois que vous avez configuré l'authentification par quorum pour votre AWS CloudHSM cluster, les utilisateurs de chiffrement ne peuvent pas effectuer eux-mêmes des opérations de gestion ou d'utilisation des clés HSM si leur clé est associée à des valeurs de quorum. Cette rubrique explique comment un utilisateur de chiffrement peut obtenir un jeton temporaire pour effectuer une opération de gestion ou d'utilisation des clés HSM.

Note

Chaque jeton de quorum est valide pour une opération. Lorsque cette opération réussit, le jeton n'est plus valide et le cryptoutilisateur doit obtenir un nouveau jeton. Un jeton de quorum n'est valide que pendant votre session de connexion en cours. Si vous vous déconnectez de la CLI CloudHSM ou si le réseau se déconnecte, le jeton n'est plus valide et vous devez en obtenir un nouveau. Vous ne pouvez utiliser un jeton CloudHSM que dans la CLI CloudHSM. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous authentifier dans une autre application.

L'exemple suivant montre le résultat lorsqu'un utilisateur crypté essaie de créer une signature avec une clé associée au quorum sur le HSM une fois l'authentification par quorum configurée. La commande échoue avec une `Quorum Failed` erreur, ce qui signifie que l'authentification par quorum a échoué :

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private-key-example --  
hash-function sha256 --data YWJjMTIz  
{  
  "error_code": 1,  
  "data": "Quorum Failed"  
}
```

Un utilisateur de chiffrement doit effectuer les tâches suivantes pour obtenir un jeton temporaire permettant d'effectuer une opération de gestion ou d'utilisation des clés sur le HSM :

Étapes

- [Étape 1. Obtention d'un jeton de quorum](#)
- [Étape 2. Obtenez les signatures des utilisateurs de cryptomonnaies qui approuvent](#)
- [Étape 3. Approuver le jeton sur le cluster CloudHSM et exécuter une opération](#)

Étape 1. Obtention d'un jeton de quorum

1. Démarrez la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Connectez-vous au cluster en tant qu'utilisateur crypté.

```
aws-cloudhsm > login --username <crypto_user1> --role crypto-user --  
password password123
```

Cet exemple `crypto_user1` se connecte à la `crypto-user` CLI CloudHSM avec le rôle. Remplacez ces valeurs par les vôtres.

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "crypto_user1",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

3. Générez un jeton de quorum à l'aide de la `quorum token-sign generate` commande.

Dans la commande suivante, `key-usage` identifie le nom du service dans lequel vous utiliserez le jeton que vous générez. Dans ce cas, le jeton est destiné aux opérations d'utilisation de clés (`key-usageservice`). Cet exemple utilise l'`--filter` indicateur pour associer le jeton à une clé spécifique.

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service key-usage --token </path/
crypto_user1.token> --filter attr.label=rsa-private-key-example
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "path": "/home/crypto_user1.token"
  }
}
```

Cet exemple obtient un jeton de quorum pour l'utilisateur crypté avec un nom d'utilisateur `crypto_user1` et enregistre le jeton dans un fichier nommé `crypto_user1.token`. Pour utiliser l'exemple de commande, remplacez ces valeurs par les vôtres :

La `quorum token-sign generate` commande génère un jeton de quorum du service d'utilisation des clés sur le chemin de fichier spécifié. Vous pouvez inspecter le fichier du jeton :

```
$ cat </path/crypto_user1.token>
{
  "version": "2.0",
  "service": "key-usage",
  "key_reference": "0x00000000000680006",
```

```

    "approval_data":
    "AAIABQAAABkAAAAAGgABi5CDa9x9VyyRIaFbkSrHgJjcnlwdG9fdXNlcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+GJj8gXo9lKuANGNyeXB0b191c2VyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGc9AEsAAAAAAAAAAAAA==",
    "token": "5GlgoW0lQU4fw4QIlbxkPGZV0VoDugFGuSKE/k67ncM=",
    "signatures": []
}

```

Le chemin d'accès au fichier se compose des éléments suivants :

- **service** : identifiant du service de quorum auquel le jeton est associé.
- **key_reference** : identifiant de la clé à laquelle ce jeton de quorum est associé.
- **approval_data** : jeton de données brutes codé en base64 généré par le HSM.
- **jeton** : jeton codé en base64 et haché SHA-256 du **approval_data**
- **signatures** : tableau de jetons signés codés en base64 (signatures) du jeton non signé.

Chaque signature d'approbateur prend la forme d'un objet JSON littéral :

```

{
    "username": "<APPROVER_USERNAME>",
    "role": "<APPROVER_ROLE>",
    "signature": "<APPROVER_RSA2048_BIT_SIGNATURE>"
}

```

Chaque signature est créée à partir du résultat d'un approbateur à l'aide de la clé privée RSA 2048 bits correspondante dont la clé publique a été enregistrée auprès du HSM.

4. Validez le nouveau jeton de quorum du service utilisateur. La `quorum token-sign list` commande confirme que le jeton existe sur CloudHSM.

```

aws-cloudhsm > quorum token-sign list
{
    "error_code": 0,
    "data": {
        "tokens": [
            {
                "username": "crypto_user",
                "service": "key-usage",
                "key-reference": "0x000000000000680006",
                "minimum-token-count": 2
            }
        ]
    }
}

```

}

Il `minimum-token-count` présente une vue agrégée du nombre minimal utilisable de jetons clés correspondant au nom d'utilisateur, au service et à la référence de clé qui sont extraits d'un seul HSM du cluster.

Par exemple, en supposant un cluster à 2 HSM, si nous recevons deux (2) jetons d'utilisation des clés générés par l'utilisateur `crypto_user1` pour clé en référence `0x0000000000680006` au premier HSM du cluster et que nous recevons un (1) jeton d'utilisation des clés généré par l'utilisateur `crypto_user1` pour clé en référence à l'autre HSM `0x0000000000680006` du cluster, nous allons afficher. `"minimum-token-count": 1`

Étape 2. Obtenez les signatures des utilisateurs de cryptomonnaies qui approuvent

Un utilisateur cryptographique qui possède un jeton de quorum doit obtenir l'approbation du jeton par les autres utilisateurs de cryptomonnaies. Pour donner leur approbation, les autres utilisateurs de `crypto=-users` utilisent leur clé de signature pour signer cryptographiquement le jeton en dehors du HSM.

Il existe de nombreuses façons différentes de signer le jeton. L'exemple suivant montre comment signer le jeton à l'aide d'[OpenSSL](#). Pour utiliser un autre outil de signature, assurez-vous qu'il utilise la clé privée (clé de signature) de l'utilisateur crypté pour signer un condensé SHA-256 du jeton.

Dans cet exemple, le cryptoutilisateur qui possède le jeton (`crypto-user`) a besoin d'au moins deux (2) approbations. Les exemples de commandes suivants montrent comment deux (2) utilisateurs de cryptomonnaies peuvent utiliser OpenSSL pour signer cryptographiquement le jeton.

1. Décodez le jeton non signé codé en base64 et placez-le dans un fichier binaire :

```
$echo -n '5G1gow01QU4fw4QI1bXkPGZV0VoDugFGuSKE/k67ncM=' | base64 -d >
crypto_user1.bin
```

2. Utilisez OpenSSL et la clé privée de l'approbateur pour signer le jeton non signé du quorum binaire destiné au service utilisateur et créer un fichier de signature binaire :

```
$openssl pkeyutl -sign \
-inkey crypto_user1.key \
-pkeyopt digest:sha256 \
-keyform PEM \
-in crypto_user1.bin \
```

```
-out crypto_user1.sig.bin
```

3. Encodage la signature binaire en base64 :

```
$ base64 -w0 crypto_user1.sig.bin > crypto_user1.sig.b64
```

4. Copiez et collez la signature codée en base64 dans le fichier de jeton, en utilisant le format littéral d'objet JSON spécifié précédemment pour la signature de l'approbateur :

```
{
  "version": "2.0",
  "service": "key-usage",
  "key_reference": "0x00000000000680006",
  "approval_data":
  "AAIABQAAABkAAAAAGgABi5CDa9x9VyyRIaFbkSrHgJjcn1wdG9fdXN1cgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+GJj8gXo9lKuANGNyeXB0b191c2VyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGc9AEsAAAAAAAAAAAAAA==",
  "token": "5G1goW0lQU4fw4QI1bXkPGZV0VoDugFGuSKE/k67ncM=",
  "signatures": [
    {
      "username": "crypto_user1",
      "role": "crypto-user",
      "signature": "wa7aPzmGwBjcEoZ6jAzYASp841Afg0vcI27Y/
tG1Cj1E9DawnFw5Uf0IJT2Ca7T5XD2ThVkuI0B+dhAomdqYN16aUUFrJyH9GBJ
+E0PmA5jNVm25tzeRWBjzneTg4/
zTeE2reNqrHFHicWnttQL9jS09J1znuDGWDe0HaBKWUaz2gUIInJRqmeXDsZYdSvZksrqUH5dci/
RsaDE2+tGiS9g0RcIkFbsPW4HpGe2e5HVzGsqrV803PK1YQv6+fymfcNTTuoxKcHAK0jpl43QSuSIu2gVq7KI8mSmmW
+oiukaNfLJr+MoDKzAvCGDg4cDArg=="
    },
    {
      "username": "crypto_user2",
      "role": "crypto-user",
      "signature": "wa7aPzmGwBjcEoZ6jAzYASp841Afg0vcI27Y/
tG1Cj1E9DawnFw5Uf0IJT2Ca7T5XD2ThVkuI0B+dhAomdqYN16aUUFrJyH9GBJ
+E0PmA5jNVm25tzeRWBjzneTg4/
zTeE2reNqrHFHicWnttQL9jS09J1znuDGWDe0HaBKWUaz2gUIInJRqmeXDsZYdSvZksrqUH5dci/
RsaDE2+tGiS9g0RcIkFbsPW4HpGe2e5HVzGsqrV803PK1YQv6+fymfcNTTuoxKcHAK0jpl43QSuSIu2gVq7KI8mSmmW
+oiukaNfLJr+MoDKzAvCGDg4cDArg=="
    }
  ]
}
```

Étape 3. Approuver le jeton sur le cluster CloudHSM et exécuter une opération

Une fois qu'un utilisateur de chiffrement a obtenu les approbations et les signatures nécessaires, il peut fournir ce jeton au cluster CloudHSM avec une opération de gestion ou d'utilisation des clés.

Assurez-vous que l'opération clé correspond au service de quorum approprié associé au jeton de quorum. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Services et types pris en charge](#) la section pour plus d'informations.

Au cours de la transaction, le jeton sera approuvé au sein du AWS CloudHSM cluster et exécutera l'opération clé demandée. Le succès de l'opération clé dépend à la fois d'un jeton de quorum approuvé valide et d'une opération clé valide.

Exemple Générez une signature avec le mécanisme RSA-PKCS

Dans l'exemple suivant, un utilisateur crypté connecté crée une signature avec une clé sur le HSM :

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private-key-example --  
hash-function sha256 --data YWJjMTIz --approval /path/crypto_user1.token  
  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "key-reference": "0x00000000000640007",  
    "signature":  
      "h6hMqXacBrT3x3MXV13RXHdQno0+IQ6iy0kVrGzo23+eoWT0ZZgrSpBCu5KcuP6IYYHw9goQ5CfPf4jI1n05m/  
IUJtF1A1lmcz0HjEy1CJ7ICXNReDRye0U8m43dkJzt0UdkbtkDJGAcxkbKHLZ02uWsGXaQ8b0KhoGwsRAHHF6nldTXquIC  
+pZmUS38ythybney94Wj6fzY0ER8v7VIY5ijQGa3LfxrjSG4aw6QijEEbno5LSf18ahEaVKmVEnDBL54tylCJBGvGsYSY9H  
TDd2wfvP4PaxbFRyyHaw=="  
  }  
}
```

Si l'utilisateur du chiffrement tente d'effectuer une autre opération d'utilisation de la clé HSM avec le même jeton, elle échoue :

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private-key-example --  
hash-function sha256 --data YWJjMTIz --approval /home/crypto_user1.token  
  
{  
  "error_code": 1,  
  "data": "Quorum approval is required for this operation"  
}
```


Pour effectuer une autre opération sur la clé HSM, l'utilisateur du chiffrement doit générer un nouveau jeton de quorum, obtenir de nouvelles signatures de la part des approbateurs et exécuter l'opération de clé souhaitée avec l'argument `--approval` pour fournir le jeton de quorum.

Utilisez le `quorum token-sign list` pour vérifier la disponibilité du jeton. Cet exemple montre que le cryptoutilisateur n'a aucun jeton approuvé.

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "tokens": []
  }
}
```

Gestion des clés avec le AWS CloudHSM KMU

Si vous utilisez la [dernière série de versions de SDK](#), utilisez la [CLI CloudHSM](#) pour gérer les clés de votre cluster. AWS CloudHSM

Si vous utilisez la [série de versions précédentes du SDK](#), vous pouvez gérer les clés des modules de sécurité matériels (HSM) de votre AWS CloudHSM cluster à l'aide de l'outil de ligne de commande `key_mgmt_util` (KMU). Avant de pouvoir gérer les clés, vous devez démarrer le AWS CloudHSM client, démarrer `key_mgmt_util` et vous connecter au. HSMs Pour plus d'informations, veuillez consulter [Démarrer avec key_mgmt_util](#).

- [L'utilisation de clés fiables](#) décrit comment utiliser les attributs de bibliothèque PKCS #11 et la CMU pour créer des clés fiables afin de sécuriser les données.
- [La génération de clés](#) contient des instructions sur la génération de clés, notamment des clés symétriques, des clés RSA et des clés EC.
- [L'importation de clés](#) fournit des informations sur la manière dont les propriétaires de clés importent les clés.
- [L'exportation de clés](#) fournit des informations sur la manière dont les propriétaires de clés exportent les clés.
- [La suppression de clés](#) fournit des informations sur la manière dont les propriétaires de clés suppriment les clés.
- [Le partage et l'annulation du partage des clés](#) expliquent comment les propriétaires des clés partagent et annule le partage des clés.

Générez des clés avec le AWS CloudHSM KMU

Pour générer des clés sur le module de sécurité matériel (HSM), utilisez la commande dans AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU) qui correspond au type de clé que vous souhaitez générer.

Rubriques

- [Générez des clés symétriques avec le KMU AWS CloudHSM](#)
- [Générez des paires de clés RSA avec le KMU AWS CloudHSM](#)
- [Générez des paires de clés ECC \(cryptographie à courbe elliptique\) à l'aide du KMU AWS CloudHSM](#)

Générez des clés symétriques avec le KMU AWS CloudHSM

Utilisez la [genSymKey](#) commande dans AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU) pour générer des clés AES et d'autres types de clés symétriques pour. AWS CloudHSM Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `genSymKey -h`.

L'exemple suivant crée une clé AES 256 bits.

```
Command: genSymKey -t 31 -s 32 -l aes256
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Created.  Key Handle: 524295

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Générez des paires de clés RSA avec le KMU AWS CloudHSM

Pour générer une paire de clés RSA pour AWS CloudHSM, utilisez la commande [gen RSAKey Pair](#) dans AWS CloudHSM `key_mgmt_util`. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `genRSAKeyPair -h`.

L'exemple suivant génère une paire de clés RSA 2048 bits.

```
Command: genRSAKeyPair -m 2048 -e 65537 -l rsa2048
```

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3GenerateKeyPair:      public key handle: 524294      private key handle: 524296

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Générez des paires de clés ECC (cryptographie à courbe elliptique) à l'aide du KMU AWS CloudHSM

Pour générer une paire de clés ECC pour AWS CloudHSM, utilisez la commande [gen ECCKey Pair](#) dans AWS CloudHSM key_mgmt_util. Pour voir toutes les options disponibles, notamment une liste des courbes elliptiques prises en charge, utilisez la commande `genECCKeyPair -h`.

L'exemple suivant génère une paire de clés ECC à l'aide de la courbe elliptique P-384 définie dans la [publication NIST FIPS 186-4](#).

```
Command: genECCKeyPair -i 14 -l ecc-p384
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3GenerateKeyPair:      public key handle: 524297      private key handle: 524298

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Importer des clés avec le AWS CloudHSM KMU

Pour importer des clés secrètes, c'est-à-dire des clés symétriques et des clés privées asymétriques, dans le module de sécurité matérielle (HSM) à l'aide du AWS CloudHSM key_mgmt_util, vous devez d'abord créer une clé d'encapsulation sur le HSM. Vous pouvez importer des clés publiques directement sans clé d'encapsulation.

Rubriques

- [Importer des clés secrètes avec le AWS CloudHSM KMU](#)
- [Importer des clés publiques avec le AWS CloudHSM KMU](#)

Importer des clés secrètes avec le AWS CloudHSM KMU

Procédez comme suit pour importer une clé secrète à AWS CloudHSM l'aide du `key_mgmt_util` (KMU). Avant d'importer une clé secrète, enregistrez-la dans un fichier. Enregistrez les clés symétriques sous la forme d'octets bruts et clés privées asymétriques au format PEM.

Cet exemple montre comment importer une clé secrète en texte brut à partir d'un fichier dans le HSM. Pour importer une clé chiffrée d'un fichier dans le HSM, utilisez la [unWrapKey](#) commande.

Pour importer une clé secrète

1. Utilisez la [genSymKey](#) commande pour créer une clé d'encapsulation. La commande suivante crée une clé d'encapsulation AES 128 bits valable uniquement pour la session en cours. Vous pouvez utiliser une clé de session ou une clé persistante en tant que clé d'encapsulation.

```
Command: genSymKey -t 31 -s 16 -sess -l import-wrapping-key  
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Symmetric Key Created. Key Handle: 524299  
  
Cluster Error Status  
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

2. Utilisez l'une des commandes suivantes, selon le type de clé secrète que vous importez.
 - Pour importer une clé symétrique, utilisez la commande [imSymKey](#). La commande suivante importe une clé AES depuis un fichier nommé `aes256.key` à l'aide de la clé d'encapsulation créée à l'étape précédente. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `imSymKey -h`.

```
Command: imSymKey -f aes256.key -t 31 -l aes256-imported -w 524299  
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 524300  
  
Cluster Error Status  
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS  
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

- Pour importer une clé privée asymétrique, utilisez la commande [importPrivateKey](#). La commande suivante importe une clé privée depuis un fichier nommé `rsa2048.key` à l'aide de la clé d'encapsulation créée à l'étape précédente. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `importPrivateKey -h`.

```
Command: importPrivateKey -f rsa2048.key -l rsa2048-imported -w 524299  
BER encoded key length is 1216
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Private Key Unwrapped. Key Handle: 524301
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Importer des clés publiques avec le AWS CloudHSM KMU

Utilisez la [importPubKey](#) commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU) pour importer une clé publique. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `importPubKey -h`.

L'exemple suivant importe une clé publique RSA depuis un fichier nommé `rsa2048.pub`.

```
Command: importPubKey -f rsa2048.pub -l rsa2048-public-imported  
Cfm3CreatePublicKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Public Key Handle: 524302
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Exporter des clés avec le AWS CloudHSM KMU

Pour exporter des clés AWS CloudHSM secrètes, c'est-à-dire des clés symétriques et des clés privées asymétriques, depuis le module de sécurité matérielle (HSM) à l'aide du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU), vous devez d'abord créer une clé d'encapsulation. Vous pouvez exporter des clés publiques directement sans clé d'encapsulation.

Seul le propriétaire de la clé peut l'exporter. Les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée peuvent utiliser la clé dans des opérations de chiffrement, mais ils ne peuvent pas l'exporter. Lorsque vous exécutez cet exemple, veillez à exporter une clé que vous avez créée.

Important

La [exSymKey](#) commande écrit une copie en texte clair (non chiffrée) de la clé secrète dans un fichier. Le processus d'exportation nécessite une clé d'encapsulation, mais la clé figurant dans le fichier n'est pas une clé encapsulée. Pour exporter une copie encapsulée (chiffrée) d'une clé, utilisez la commande [wrapKey](#).

Rubriques

- [Exportez des clés secrètes avec le AWS CloudHSM KMU](#)
- [Exporter des clés publiques avec le AWS CloudHSM KMU](#)

Exportez des clés secrètes avec le AWS CloudHSM KMU

Procédez comme suit pour exporter une clé secrète à AWS CloudHSM partir du `key_mgmt_util` (KMU).

Pour exporter une clé secrète

1. Utilisez la [genSymKey](#) commande pour créer une clé d'encapsulation. La commande suivante crée une clé d'encapsulation AES 128 bits valable uniquement pour la session en cours.

```
Command: genSymKey -t 31 -s 16 -sess -l export-wrapping-key  
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Symmetric Key Created. Key Handle: 524304
```

Cluster Error Status

Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

2. Utilisez l'une des commandes suivantes, selon le type de clé secrète que vous exportez.

- Pour exporter une clé symétrique, utilisez la [exSymKey](#) commande. La commande suivante exporte une clé AES vers un fichier nommé `aes256.key.exp`. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `exSymKey -h`.

Command: **exSymKey -k 524295 -out aes256.key.exp -w 524304**

Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Wrapped Symmetric Key written to file "aes256.key.exp"

 Note

La sortie de la commande indique qu'une « clé symétrique encapsulée » est écrite dans le fichier de sortie. Toutefois, le fichier de sortie contient une clé en texte brut (non encapsulée). Pour exporter une clé encapsulée (chiffrée) dans un fichier, utilisez la commande [wrapKey](#).

- Pour exporter une clé privée, utilisez la commande `exportPrivateKey`. La commande suivante exporte une clé privée vers un fichier nommé `rsa2048.key.exp`. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `exportPrivateKey -h`.

Command: **exportPrivateKey -k 524296 -out rsa2048.key.exp -w 524304**

Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

PEM formatted private key is written to rsa2048.key.exp

Exporter des clés publiques avec le AWS CloudHSM KMU

Utilisez la `exportPubKey` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU) pour exporter une clé publique. Pour consulter toutes les options disponibles, utilisez la commande `exportPubKey -h`.

L'exemple suivant exporte une clé publique RSA vers un fichier nommé `rsa2048.pub.exp`.

```
Command: exportPubKey -k 524294 -out rsa2048.pub.exp  
PEM formatted public key is written to rsa2048.pub.key  
  
Cfm3ExportPubKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Supprimer des clés avec KMU et CMU

Utilisez la commande [deleteKey](#) pour supprimer une clé, comme dans l'exemple suivant. Seul le propriétaire de la clé peut la supprimer.

```
Command: deleteKey -k 524300  
Cfm3DeleteKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Cluster Error Status  
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS  
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS  
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Partagez et annulez le partage de clés avec KMU et CMU

Dans AWS CloudHSM, le CU qui crée la clé en est propriétaire. Le propriétaire gère la clé, peut l'exporter et la supprimer, et peut utiliser la clé dans des opérations de chiffrement. Le propriétaire peut également partager la clé avec d'autres utilisateurs de chiffrement. Les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée peuvent utiliser la clé dans des opérations de chiffrement, mais ils ne peuvent pas l'exporter, la supprimer ni la partager avec d'autres utilisateurs.

Vous pouvez partager des clés avec d'autres utilisateurs de CU lorsque vous créez la clé, par exemple en utilisant le `-u` paramètre des commandes [genSymKey](#) ou [gen RSAKey Pair](#). Pour partager des clés existantes avec un autre utilisateur HSM, utilisez l'outil de ligne de commande [cloudhsm_mgmt_util](#). Cette tâche diffère de la plupart des tâches documentées dans cette section, qui utilisent l'outil de ligne de commande [key_mgmt_util](#).

Avant de partager une clé, vous devez démarrer `cloudhsm-mgmt_util`, activer le end-to-end chiffrement et vous connecter au HSM. Pour partager une clé, connectez-vous au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU) qui possède la clé. Seuls les propriétaires de clé peuvent partager une clé.

Utilisez la `shareKey` commande pour partager ou annuler le partage d'une clé, en spécifiant le descripteur de la clé et celui IDs de l'utilisateur ou des utilisateurs. Pour partager ou annuler le partage avec plusieurs utilisateurs, spécifiez une liste d'utilisateurs séparée par des virgules. IDs Pour partager une clé, utilisez 1 comme dernier paramètre de commande, comme dans l'exemple suivant. Pour annuler le partage, utilisez 0.

```
aws-cloudhsm > shareKey 524295 4 1
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
shareKey success on server 0(10.0.2.9)
shareKey success on server 1(10.0.3.11)
shareKey success on server 2(10.0.1.12)
```

L'exemple suivant montre la syntaxe de la commande `shareKey`.

```
aws-cloudhsm > shareKey <key handle> <user ID> <Boolean: 1 for share, 0 for unshare>
```

Comment marquer une clé comme fiable à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Le contenu de cette section fournit des instructions sur l'utilisation de l'utilitaire de AWS CloudHSM gestion (CMU) pour marquer une clé comme fiable.

1. À l'aide de la commande [loginHSM](#), connectez-vous en tant que responsable de chiffrement (CO).
2. Utilisez la commande [Définissez les attributs des AWS CloudHSM clés à l'aide de la CMU](#) avec OBJ_ATTR_TRUSTED (valeur 134) défini sur true (1).

```
aws-cloudhsm > setAttribute <Key Handle> 134 1
```

Sauvegardes en cluster dans AWS CloudHSM

AWS CloudHSM effectue des sauvegardes périodiques de votre cluster au moins une fois toutes les 24 heures. Chaque sauvegarde contient des copies chiffrées des données suivantes :

- Utilisateurs (COs CUs, et AUs)
- Matériel de clé et certificats
- Configuration et stratégies du module de sécurité matérielle (HSM)

Vous ne pouvez pas demander au service d'effectuer des sauvegardes, mais vous pouvez effectuer certaines actions qui obligent le service à créer une sauvegarde. Le service effectue une sauvegarde lorsque vous effectuez l'une des actions suivante :

- Activation d'un cluster
- Ajout d'un HSM à un cluster actif
- Suppression d'un HSM d'un cluster actif

AWS CloudHSM supprime les sauvegardes conformément à la politique de conservation des sauvegardes que vous avez définie lors de la création de clusters. Pour plus d'informations sur la gestion de la stratégie de rétention des sauvegardes, consultez [Configuration de la conservation des sauvegardes](#).

Rubriques

- [Utilisation de sauvegardes en AWS CloudHSM cluster](#)
- [Supprimer les sauvegardes AWS CloudHSM de clusters](#)
- [Restaurer AWS CloudHSM les sauvegardes](#)
- [Configuration de la politique AWS CloudHSM de conservation des sauvegardes](#)
- [Copie AWS CloudHSM de sauvegardes de clusters entre AWS régions](#)
- [Utilisation de sauvegardes partagées dans AWS CloudHSM](#)

Utilisation de sauvegardes en AWS CloudHSM cluster

Lorsque vous ajoutez un module de sécurité matériel (HSM) à un cluster AWS CloudHSM qui en contenait auparavant un ou plusieurs actifs HSMs, le service restaure la dernière sauvegarde sur le

nouveau HSM. Utilisez des sauvegardes pour gérer HSMs votre utilisation peu fréquente. Lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser le HSM, vous pouvez le supprimer pour déclencher une sauvegarde. Plus tard, lorsque vous aurez besoin du HSM, créez-en un nouveau dans le même cluster, et cette action restaurera la sauvegarde que vous avez créée précédemment avec l'opération de suppression du HSM.

Suppression des clés expirées ou des utilisateurs inactifs

Vous pouvez souhaiter supprimer certains matériaux de chiffrement non désirés de votre environnement, par exemple des clés expirées ou des utilisateurs inactifs. Ce processus se divise en deux parties : Tout d'abord, supprimez ces documents de votre HSM. Supprimez ensuite toutes les sauvegardes existantes. Ce processus garantit que vous ne restaurez pas les informations supprimées lors de l'initialisation d'un nouveau cluster à partir d'une sauvegarde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Supprimer des sauvegardes”](#).

Prise en compte de reprise après sinistre

Vous pouvez créer un cluster à partir d'une sauvegarde. Vous pouvez le faire pour définir un point de récupération pour votre cluster. Désignez une sauvegarde contenant tous les utilisateurs, les éléments clés et les certificats que vous souhaitez ajouter à votre point de restauration, puis utilisez cette sauvegarde pour créer un nouveau cluster. Pour de plus amples informations sur la création d'un cluster à partir d'une sauvegarde, veuillez consulter [Création de clusters à partir de sauvegardes](#).

Vous pouvez également copier une sauvegarde d'un cluster dans une autre région, qui pourra ensuite être utilisée pour créer un cluster comme clone de l'original. Vous pouvez le faire pour un certain nombre de raisons, y compris pour simplifier le processus de reprise après sinistre. Pour plus d'information sur la copie d'une sauvegarde dans plusieurs régions, consultez [Copie de sauvegardes dans plusieurs régions](#).

Supprimer les sauvegardes AWS CloudHSM de clusters

Après avoir supprimé une sauvegarde de AWS CloudHSM cluster, le service conserve la sauvegarde pendant sept jours, période pendant laquelle vous pouvez la restaurer. Après cette période de sept jours, vous ne pourrez plus restaurer la sauvegarde. Pour de plus amples informations sur la gestion des sauvegardes, consultez [Sauvegardes de cluster](#).

Le tableau suivant décrit comment supprimer une sauvegarde.

Console

Pour supprimer une sauvegarde (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Dans le volet de navigation, choisissez Sauvegardes.
4. Choisissez une sauvegarde à supprimer.
5. Pour supprimer la sauvegarde sélectionnée, choisissez Actions, Supprimer.

La boîte de dialogue Supprimer les sauvegardes s'affiche.

6. Sélectionnez Delete (Supprimer).

L'état de la sauvegarde passe à `PENDING_DELETE`. Vous pouvez restaurer une sauvegarde en attente de suppression jusqu'à 7 jours après en avoir demandé la suppression.

Pour répertorier des sauvegardes (AWS CLI)

- Si vous souhaitez afficher une liste de toutes les sauvegardes dont l'état est `PENDING_DELETION`, exécutez la commande `describe-backups` et incluez `states=PENDING_DELETION` comme filtre.

```
$ aws cloudhsmv2 describe-backups --filters states=PENDING_DELETION
{
  "Backups": [
    {
      "BackupId": "backup-ro5c4er4aac",
      "BackupState": "PENDING_DELETION",
      "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
      "CreateTimestamp": 1534461854.64,
      "DeleteTimestamp": 1536339805.522,
      "HsmType": "hsm2m.medium",
      "Mode": "NON_FIPS",
      "NeverExpires": false,
      "TagList": []
    }
  ]
}
```

AWS CLI

Vérifiez l'état d'une sauvegarde ou recherchez son identifiant à l'aide de la commande [describe-backups](#) d' AWS CLI.

Pour supprimer une sauvegarde (AWS CLI)

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [delete-backup](#), en transmettant l'ID de la sauvegarde à supprimer.

```
$ aws cloudhsmv2 delete-backup --backup-id <backup ID>
{
  "Backup": {
    "CreateTimestamp": 1534461854.64,
    "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
    "BackupId": "backup-ro5c4er4aac",
    "BackupState": "PENDING_DELETION",
    "DeleteTimestamp": 1536339805.522,
    "HsmType": "hsm1.medium",
    "Mode": "FIPS"
  }
}
```

AWS CloudHSM API

Reportez-vous [DeleteBackup](#) à pour savoir comment supprimer des sauvegardes à l'aide de l'API.

Restaurer AWS CloudHSM les sauvegardes

AWS CloudHSM conserve les sauvegardes supprimées pendant sept jours, période pendant laquelle vous pouvez les restaurer. Après cette période de sept jours, vous ne pourrez plus restaurer la sauvegarde. Pour de plus amples informations sur la gestion des sauvegardes, consultez [Sauvegardes de cluster](#).

Le tableau suivant décrit comment supprimer une sauvegarde.

Console

Pour restaurer une sauvegarde (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Dans le volet de navigation, choisissez Sauvegardes.
4. Choisissez une sauvegarde dans l'état PENDING_DELETE à restaurer.
5. Pour restaurer la sauvegarde sélectionnée, choisissez Actions, Restaurer.

AWS CLI

Pour restaurer une sauvegarde (AWS CLI)

- Pour restaurer une sauvegarde, exécutez la commande [restore-backup](#), en transmettant l'ID d'une sauvegarde qui est à l'état PENDING_DELETION.

```
$ aws cloudhsmv2 restore-backup --backup-id <backup ID>
{
  "Backup": {
    "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
    "CreateTimestamp": 1534461854.64,
    "BackupState": "READY",
    "BackupId": "backup-ro5c4er4aac"
  }
}
```

AWS CloudHSM API

Reportez-vous [RestoreBackup](#) à pour savoir comment restaurer des sauvegardes à l'aide de l'API.

Configuration de la politique AWS CloudHSM de conservation des sauvegardes

AWS CloudHSM purge les sauvegardes en fonction de la politique de conservation des sauvegardes que vous avez définie lors de la création d'un cluster. La stratégie de rétention des sauvegardes

s'applique aux clusters. Si vous déplacez une sauvegarde vers une autre région, cette sauvegarde n'est plus associée à un cluster et ne fait l'objet d'aucune stratégie de rétention des sauvegardes. Vous devez supprimer manuellement toutes les sauvegardes non associées à un cluster. AWS CloudHSM ne supprime pas la dernière sauvegarde d'un cluster. Pour les clusters migrés depuis hsm1.medium, AWS CloudHSM conserve la dernière sauvegarde hsm1.medium jusqu'à ce que hsm1.medium atteigne la fin de vie de hsm1.medium.

[AWS CloudTrail](#) signale les sauvegardes marquées pour suppression. Vous pouvez restaurer les sauvegardes purgées par le service de la même manière que vous restaureriez les [sauvegardes supprimées manuellement](#). Pour éviter une situation de course, vous devez modifier la stratégie de rétention des sauvegardes du cluster avant de restaurer une sauvegarde supprimée par le service. Si vous souhaitez conserver la même stratégie de rétention et conserver certaines sauvegardes, vous pouvez spécifier que le service [exclut les sauvegardes](#) de la stratégie de rétention des sauvegardes du cluster.

Pour plus d'informations sur AWS CloudHSM les tarifs, consultez [Réduisez les coûts en adaptant vos besoins](#).

Conservation des sauvegardes gérée

Les clusters créés avant le 18 novembre 2020 sont soumis à une politique de conservation des sauvegardes de 90 jours, plus l'âge du cluster. Par exemple, si vous avez créé un cluster le 18 novembre 2019, le service attribuera à votre cluster une politique de conservation des sauvegardes d'un an plus 90 jours (455 jours). Vous pouvez définir cette période sur un nombre compris entre 7 et 379 jours. AWS CloudHSM ne supprime pas la dernière sauvegarde d'un cluster. Pour de plus amples informations sur la gestion des sauvegardes, consultez [Sauvegardes de cluster](#).

Note

Vous pouvez vous désinscrire complètement de la conservation gérée des sauvegardes en contactant [AWS Support](#).

Le tableau suivant décrit comment définir la rétention des sauvegardes.

Console

Pour configurer la stratégie de rétention des sauvegardes (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.

2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Cliquez sur l'ID de cluster d'un cluster à l'état actif pour gérer la stratégie de rétention des sauvegardes pour ce cluster.
4. Pour modifier la stratégie de rétention des sauvegardes, choisissez Actions, Modifier la période de rétention des sauvegardes.

La boîte de dialogue Modifier la période de rétention des sauvegardes s'affiche.

5. Dans Période de rétention des sauvegardes (en jours), saisissez une valeur comprise entre 7 et 379 jours.
6. Choisissez Modifier la période de rétention des sauvegardes.

Pour exclure ou inclure une sauvegarde de la stratégie de rétention des sauvegardes (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour afficher vos sauvegardes, choisissez Sauvegardes dans le panneau de navigation.
3. Cliquez sur l'ID de sauvegarde d'une sauvegarde dont l'état est Prêt à exclure ou à inclure.
4. Sur la page Détails de la sauvegarde, effectuez l'une des actions suivante.
 - Pour exclure une sauvegarde dont la date est indiquée dans l'Heure d'expiration, choisissez Actions, puis Désactiver l'expiration.
 - Pour inclure une sauvegarde qui n'expire pas, choisissez Actions, Utiliser la stratégie de rétention du cluster.

AWS CLI

Pour configurer la stratégie de rétention des sauvegardes (AWS CLI)

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande `modify-cluster`. Spécifiez l'ID du cluster et la stratégie de rétention des sauvegardes.

```
$ aws cloudhsmv2 modify-cluster --cluster-id <cluster ID> \
                                --backup-retention-policy
                                Type=DAYS,Value=<number of days to retain backups>
{
```



```

"Cluster": {
  "BackupPolicy": "DEFAULT",
  "BackupRetentionPolicy": {
    "Type": "DAYS",
    "Value": 90
  },
  "Certificates": {},
  "ClusterId": "cluster-kdmrayrc7gi",
  "CreateTimestamp": 1504903546.035,
  "Hsms": [],
  "HsmType": "hsm1.medium",
  "SecurityGroup": "sg-40399d28",
  "State": "ACTIVE",
  "SubnetMapping": {
    "us-east-2a": "subnet-f1d6e798",
    "us-east-2c": "subnet-0e358c43",
    "us-east-2b": "subnet-40ed9d3b"
  },
  "TagList": [
    {
      "Key": "Cost Center",
      "Value": "12345"
    }
  ],
  "VpcId": "vpc-641d3c0d"
}
}

```

Pour exclure une sauvegarde de la stratégie de rétention des sauvegardes (AWS CLI)

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande `modify-backup-attributes`. Spécifiez l'ID de sauvegarde et définissez l'indicateur `never expires` pour préserver la sauvegarde.

```

$ aws cloudhsmv2 modify-backup-attributes --backup-id <backup ID> \
                                           --never-expires
{
  "Backup": {
    "BackupId": "backup-ro5c4er4aac",
    "BackupState": "READY",
    "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
    "NeverExpires": true
  }
}

```

```
}  
}
```

Pour inclure une sauvegarde dans la stratégie de rétention des sauvegardes (AWS CLI)

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande `modify-backup-attributes`. Spécifiez l'ID de sauvegarde et définissez l'indicateur `no-never-expires` pour inclure la sauvegarde dans la politique de conservation des sauvegardes, ce qui signifie que le service finira par supprimer la sauvegarde.

```
$ aws cloudhsmv2 modify-backup-attributes --backup-id <backup ID> \  
                                         --no-never-expires  
  
{  
  "Backup": {  
    "BackupId": "backup-ro5c4er4aac",  
    "BackupState": "READY",  
    "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",  
    "NeverExpires": false  
  }  
}
```

AWS CloudHSM API

Consultez les rubriques suivantes pour apprendre à gérer la rétention des sauvegardes à l'aide de l'API.

- [ModifyCluster](#)
- [ModifyBackupAttributes](#)

Copie AWS CloudHSM de sauvegardes de clusters entre AWS régions

Vous pouvez copier des sauvegardes de AWS CloudHSM clusters entre régions pour de nombreuses raisons, notamment la résilience entre les régions, les charges de travail mondiales et la reprise [après sinistre](#). Une fois que vous avez copié les sauvegardes, elles apparaissent dans la région de destination avec le statut `CREATE_IN_PROGRESS`. Une fois l'exécution terminée, le statut de la sauvegarde devient `READY`. Si la copie échoue, le statut de la sauvegarde devient `DELETED`. Vérifiez

vos paramètres d'entrée pour rechercher des erreurs et vous assurer que la sauvegarde source spécifiée n'est pas dans un état DELETED avant de réexécuter l'opération. Pour plus d'informations sur les sauvegardes ou les modalités de création d'un cluster à partir d'une sauvegarde, consultez [Sauvegardes de cluster](#) ou [Création de clusters à partir de sauvegardes](#).

Notez ce qui suit :

- Pour copier une sauvegarde de cluster dans une région de destination, votre compte doit disposer des autorisations de politique IAM appropriées. Pour copier la sauvegarde dans une autre région, votre politique IAM doit permettre l'accès à la région source dans laquelle la sauvegarde est située. Une fois copiée entre les régions, votre politique IAM doit autoriser l'accès à la région de destination afin d'interagir avec la sauvegarde copiée, qui inclut l'utilisation de l'opération [CreateCluster](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Création d'administrateurs IAM](#).
- Le cluster d'origine et le cluster qui peut être créé à partir d'une sauvegarde dans la région de destination ne sont pas liés. Vous devez gérer chacun de ces clusters de manière indépendante. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Clusters](#).
- Les sauvegardes ne peuvent pas être copiées entre les AWS partitions. Les sauvegardes peuvent être copiées entre des régions AWS restreintes et des régions standard au sein d'une même partition.

Copier des sauvegardes vers différentes régions (console)

Pour copier des sauvegardes vers différentes régions (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Dans le volet de navigation, choisissez Sauvegardes.
4. Choisissez une sauvegarde à copier dans une région différente.
5. Pour copier la sauvegarde sélectionnée, choisissez Actions, puis Copier la sauvegarde vers une autre région.

La boîte de dialogue Copier la sauvegarde dans une autre région apparaît.

6. Dans Région de destination, choisissez une région dans Sélectionner une région.

7. (Facultatif) Saisissez une clé de balise et une valeur de balise facultative. Pour ajouter plusieurs balises au cluster, sélectionnez Ajouter une balise.
8. Choisissez Copier la sauvegarde.

Copier des sauvegardes vers différentes régions (AWS CLI)

Pour identifier l'ID de sauvegarde, exécutez la commande [describe-backups](#).

Pour copier des sauvegardes vers différentes régions (AWS CLI)

- À partir d'une invite de commande, exécutez la commande [copy-backup-to-region](#). Spécifiez la région de destination et l'ID de sauvegarde de la sauvegarde source. Si vous spécifiez un ID de sauvegarde, la sauvegarde associée est copiée.

```
$ aws cloudhsmv2 copy-backup-to-region --destination-region <destination region> \
                                     --backup-id <backup ID>
```

Copier des sauvegardes vers différentes régions (AWS CloudHSM API)

Reportez-vous à la rubrique suivante pour savoir comment copier des sauvegardes vers différentes régions à l'aide de l'API.

- [CopyBackupToRegion](#)

Utilisation de sauvegardes partagées dans AWS CloudHSM

CloudHSM s'intègre à AWS RAM() pour AWS Resource Access Manager permettre le partage des ressources. AWS RAM est un service qui vous permet de partager certaines ressources CloudHSM avec Comptes AWS d'autres personnes ou par le biais de celles-ci. AWS Organizations Avec AWS RAM, vous partagez les ressources que vous possédez en créant un partage de ressources. Un partage de ressources spécifie les ressources à partager, ainsi que les consommateurs avec qui elles seront partagées. Les consommateurs peuvent être :

- Spécifique Comptes AWS à l'intérieur ou à l'extérieur de son organisation dans AWS Organizations
- Une unité organisationnelle au sein de son organisation dans AWS Organizations

- Toute une organisation dans AWS Organizations

Pour plus d'informations AWS RAM, consultez le [guide de AWS RAM l'utilisateur](#).

Cette rubrique explique comment partager les ressources que vous possédez et comment utiliser les ressources qui sont partagées avec vous.

Table des matières

- [Conditions préalables au partage des sauvegardes](#)
- [Partage d'une sauvegarde](#)
- [Annulation du partage d'une sauvegarde partagée](#)
- [Identification d'une sauvegarde partagée](#)
- [Autorisations pour les sauvegardes partagées](#)
- [Facturation et mesures](#)

Conditions préalables au partage des sauvegardes

- Pour partager une sauvegarde, vous devez la posséder dans votre Compte AWS. Cela signifie que la ressource doit être allouée ou provisionnée dans votre compte. Vous ne pouvez pas partager une sauvegarde qui a été partagée avec vous.
- Pour partager une sauvegarde, celle-ci doit être à l'état PRÊT.
- Pour partager une sauvegarde avec votre organisation ou une unité organisationnelle dans AWS Organizations, vous devez activer le partage avec AWS Organizations. Pour plus d'informations, consultez [Activation du partage avec AWS Organizations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS RAM .

Partage d'une sauvegarde

Lorsque vous partagez une sauvegarde avec d'autres utilisateurs Comptes AWS, vous leur permettez de restaurer des clusters à partir de la sauvegarde qui contiennent les clés et les utilisateurs stockés dans la sauvegarde.

Pour partager une sauvegarde, vous devez l'ajouter à un partage de ressources. Un partage de ressources est une ressource AWS RAM qui vous permet de partager vos ressources entre des Comptes AWS. Un partage de ressources spécifie les ressources à partager, ainsi que les

consommateurs avec qui elles seront partagées. Lorsque vous partagez une sauvegarde à l'aide de la console CloudHSM, vous l'ajoutez à un partage de ressources existant. Pour ajouter la sauvegarde à un nouveau partage de ressources, vous devez d'abord créer le partage de ressources à l'aide de la [AWS RAM console](#).

Si vous faites partie d'une organisation AWS Organizations et que le partage au sein de votre organisation est activé, les utilisateurs de votre organisation ont automatiquement accès à la sauvegarde partagée. Dans le cas contraire, les consommateurs reçoivent une invitation à rejoindre le partage de ressources et ont accès à la sauvegarde partagée après avoir accepté l'invitation.

Vous pouvez partager une sauvegarde dont vous êtes propriétaire à l'aide de la AWS RAM console ou AWS CLI.

Pour partager une sauvegarde dont vous êtes propriétaire à l'aide de la AWS RAM console

Consultez [Création d'un partage de ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS RAM .

Pour partager une sauvegarde dont vous êtes propriétaire (AWS RAM commande)

Utilisez la commande [create-resource-share](#).

Pour partager une sauvegarde dont vous êtes propriétaire (commande CloudHSM)

Important

Bien que vous puissiez partager une sauvegarde à l'aide de l'opération PutResourcePolicy CloudHSM, nous vous recommandons d' AWS Resource Access Manager utiliser AWS RAM() à la place. L'utilisation AWS RAM présente de nombreux avantages car elle crée la politique qui vous convient, permet de partager plusieurs ressources en même temps et augmente la découvrabilité des ressources partagées. Si vous utilisez PutResourcePolicy et souhaitez que les utilisateurs puissent décrire les sauvegardes que vous avez partagées avec eux, vous devez promouvoir la sauvegarde au niveau d'un partage de AWS RAM ressources standard à l'aide de l'opération AWS RAM PromoteResourceShareCreatedFromPolicy API.

Utilisez la commande [put-resource-policy](#).

1. Créez un fichier nommé `policy.json` et copiez-y la politique suivante.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "111122223333"
      },
      "Action": [
        "cloudhsm:CreateCluster",
        "cloudhsm:DescribeBackups"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudhsm:us-west-2:111122223333:backup/backup-to-  
share"
    }
  ]
}
```

2. Effectuez la mise à jour `policy.json` avec l'ARN de sauvegarde et les identifiants avec lesquels le partager. L'exemple suivant accorde un accès en lecture seule à l'utilisateur root pour le AWS compte identifié par 123456789012.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "cloudhsm:CreateCluster",
        "cloudhsm:DescribeBackups"
      ],

```

```

    "Resource": "arn:aws:cloudhsm:us-west-2:123456789012:backup/backup-123"
  }
]
}

```

Important

Vous ne pouvez accorder des autorisations qu'à DescribeBackups au niveau du compte. Lorsque vous partagez une sauvegarde avec un autre client, tout mandant DescribeBackups autorisé à accéder à ce compte peut décrire la sauvegarde.

3. Exécutez la commande [put-resource-policy](#).

```
$ aws cloudhsmv2 put-resource-policy --resource-arn <resource-arn> --policy file://policy.json
```

Note

À ce stade, le consommateur peut utiliser la sauvegarde, mais elle n'apparaîtra pas dans la DescribeBackups réponse avec le paramètre partagé. Les étapes suivantes décrivent comment promouvoir le partage AWS RAM des ressources afin que la sauvegarde soit incluse dans la réponse.

4. Obtenez l'ARN du partage de AWS RAM ressources.

```
$ aws ram list-resources --resource-owner SELF --resource-arns <backup-arn>
```

Cela renvoie une réponse similaire à celle-ci :

```

{
  "resources": [
    {
      "arn": "<project-arn>",
      "type": "<type>",
      "resourceShareArn": "<resource-share-arn>",
      "creationTime": "<creation-time>",
      "lastUpdatedTime": "<last-update-time>"
    }
  ]
}

```



```
]
}
```

Dans la réponse, copiez la *<resource-share-arn>* valeur à utiliser dans les étapes suivantes.

5. Exécutez la commande AWS RAM [promote-resource-share-created-from-policy](#).

```
$ aws ram promote-resource-share-created-from-policy --resource-share-arn <resource-share-arn>
```

6. Pour vérifier que le partage de ressources a été promu, vous pouvez exécuter la AWS RAM [get-resource-shares](#) commande.

```
$ aws ram get-resource-shares --resource-owner SELF --resource-share-arns <resource-share-arn>
```

Lorsque la politique a été promue `featureSet`, la réponse indique `STANDARD`. Cela signifie également que la sauvegarde peut être décrite par les nouveaux comptes de la politique.

Annulation du partage d'une sauvegarde partagée

Lorsque vous annulez le partage d'une ressource, le consommateur ne peut plus l'utiliser pour restaurer un cluster. Les utilisateurs pourront toujours accéder à tous les clusters qu'ils ont restaurés à partir de la sauvegarde partagée.

Pour annuler le partage d'une sauvegarde partagée dont vous êtes propriétaire, vous devez la supprimer du partage de ressources. Vous pouvez le faire à l'aide de la AWS RAM console ou AWS CLI.

Pour annuler le partage d'une sauvegarde partagée dont vous êtes propriétaire à l'aide de la console AWS RAM

Consultez [Mise à jour d'un partage de ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS RAM .

Pour annuler le partage d'une sauvegarde partagée dont vous êtes propriétaire (AWS RAM commande)

Utilisez la commande [disassociate-resource-share](#).

Pour annuler le partage d'une sauvegarde partagée dont vous êtes propriétaire (commande CloudHSM)

Utilisez la commande [delete-resource-policy](#).

```
$ aws cloudhsmv2 delete-resource-policy --resource-arn <resource-arn>
```

Identification d'une sauvegarde partagée

Les consommateurs peuvent identifier une sauvegarde partagée avec eux à l'aide de la console CloudHSM et. AWS CLI

Pour identifier les sauvegardes partagées avec vous à l'aide de la console CloudHSM

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour modifier le Région AWS, utilisez le sélecteur de région dans le coin supérieur droit de la page.
3. Dans le volet de navigation, choisissez Sauvegardes.
4. Dans le tableau, choisissez l'onglet Sauvegardes partagées.

Pour identifier les sauvegardes partagées avec vous à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [describe-backups](#) avec le `--shared` paramètre pour renvoyer les sauvegardes partagées avec vous.

Autorisations pour les sauvegardes partagées

Autorisations accordées aux propriétaires

Les propriétaires de sauvegardes peuvent décrire et gérer une sauvegarde partagée, ainsi que l'utiliser pour restaurer un cluster.

Autorisations accordées aux consommateurs

Les utilisateurs de sauvegardes ne peuvent pas modifier une sauvegarde partagée, mais ils peuvent la décrire et l'utiliser pour restaurer un cluster.

Facturation et mesures

Le partage des sauvegardes n'entraîne aucun frais supplémentaire.

Clusters clonés dans AWS CloudHSM

Utilisez l'utilitaire de AWS CloudHSM gestion (CMU) pour synchroniser un cluster dans une région distante, si le cluster de cette région a été initialement créé à partir de la sauvegarde d'un cluster dans une autre région. Supposons que vous ayez copié un cluster vers une autre région (destination) et que vous souhaitiez ensuite synchroniser les modifications depuis le cluster d'origine (source). Dans de tels scénarios, vous utilisez l'utilitaire CMU pour synchroniser les clusters. Pour ce faire, créez un nouveau fichier de configuration CMU, spécifiez les modules de sécurité matériels (HSM) des deux clusters dans le nouveau fichier, puis utilisez l'utilitaire CMU pour vous connecter au cluster avec ce fichier.

Pour utiliser l'utilitaire CMU sur des clusters clonés

1. Créez une copie de votre fichier de configuration actuel et remplacez le nom de la copie par un autre nom.

Par exemple, utilisez les emplacements de fichiers suivants pour localiser et créer une copie de votre fichier de configuration actuel, puis remplacez le nom de la copie `cloudhsm_mgmt_config.cfg` par `syncConfig.cfg`.

- Linux : `/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_config.cfg`
- Windows: `C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_config.cfg`

2. Dans la copie renommée, ajoutez l'adresse IP ENI (Elastic Network Interface) du HSM de destination (le HSM de la région étrangère qui doit être synchronisé). Nous vous recommandons d'ajouter le HSM de destination sous le HSM source.

```
{
  ...
  "servers": [
    {
      ...
      "hostname": "<ENI Source IP>",
      ...
    },
    {
      ...
      "hostname": "<ENI Destination IP>",
      ...
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Pour en savoir plus sur la manière d'obtenir l'adresse IP, consultez [the section called “Obtenir une adresse IP pour un HSM”](#).

3. Initialisez l'utilitaire CMU avec le nouveau fichier de configuration :

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/userSync.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\userSync.cfg
```

4. Vérifiez les messages d'état renvoyés pour vous assurer que la CMU est connectée à toutes les adresses souhaitées HSMs et déterminez laquelle des ENI renvoyées IPs correspond à chaque cluster. Utilisez SyncUser et SyncKey pour synchroniser manuellement les utilisateurs et les clés. Pour plus d'informations, consultez [SyncUser](#) et [SyncKey](#).

Obtenir une adresse IP pour un HSM

Utilisez cette section pour obtenir une adresse IP pour un HSM.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Pour ouvrir la page détaillée du cluster, choisissez l'ID du cluster dans le tableau des clusters.
4. Pour obtenir l'adresse IP, allez dans l' HSMs onglet. Pour les IPv4 clusters, choisissez une adresse répertoriée sous IPv4 adresse ENI. Pour les clusters à double pile, utilisez l'adresse ENI IPv4 ou l' IPv6 adresse ENI.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM ()AWS CLI

- Obtenez l'adresse IP d'un HSM à l'aide de la commande [describe-clusters](#) d' AWS CLI. Dans le résultat de la commande, l'adresse IP de HSMs sont les valeurs de EniIp et EniIPv6 (s'il s'agit d'un cluster à double pile).

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
  "Clusters": [
    { ... }
    "Hsms": [
      {
...
        "EniIp": "10.0.0.9",
...
      },
      {
...
        "EniIp": "10.0.1.6",
        "EniIPv6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
...
    }
```

Rubriques en relation

- [syncUser](#)
- [syncKey](#)
- [Copie d'une sauvegarde dans plusieurs régions](#)

AWS CloudHSM Ressources de balises

Une étiquette est une étiquette que vous attribuez à une AWS ressource. Vous pouvez attribuer des balises à vos clusters AWS CloudHSM . Chaque balise est constituée d'une clé de balise et d'une valeur de balise que vous définissez. Par exemple, vous pouvez choisir la clé de balise centre de coûts et la valeur de balise 12345. Les clés de balise doivent être uniques pour chaque cluster.

Vous pouvez utiliser les balises à diverses fins. Généralement, elles sont utilisées pour classer vos coûts AWS par catégorie et en effectuer le suivi. Vous pouvez appliquer des balises associées à des catégories métier (telles que les centres de coûts, les noms d'applications ou les propriétaires) pour organiser les coûts relatifs à divers services. Lorsque vous ajoutez des balises à vos AWS ressources, AWS génère un rapport de répartition des coûts avec l'utilisation et les coûts agrégés par balises. Vous pouvez utiliser ce rapport pour visualiser vos AWS CloudHSM coûts en termes de projets ou d'applications, au lieu de visualiser tous les AWS CloudHSM coûts sur une seule ligne.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des balises pour l'allocation des coûts, veuillez consulter [Utilisation des balises de répartition des coûts](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing .

Vous pouvez utiliser la [AWS CloudHSM console](#) ou l'un des [outils de ligne de commande](#) pour ajouter, mettre à jour, répertorier et supprimer des balises.AWS SDKs

Rubriques

- [Ajouter ou mettre à jour des balises pour les AWS CloudHSM ressources](#)
- [Répertorier les balises pour les AWS CloudHSM ressources](#)
- [Supprimer les tags des AWS CloudHSM ressources](#)

Ajouter ou mettre à jour des balises pour les AWS CloudHSM ressources

Vous pouvez ajouter ou mettre à jour les balises depuis la [console AWS CloudHSM](#), l'[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) ou l'API AWS CloudHSM .

Pour ajouter ou mettre à jour des balises (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Choisissez le cluster que vous balisez.

3. Choisissez Tags.
4. Pour ajouter une balise, procédez comme suit :
 - a. Choisissez Edit Tag (Modifier une balise) puis Add Tag (Ajouter une balise).
 - b. Dans Tag Key (Clé de balise), précisez la clé de la balise.
 - c. (Facultatif) Dans Value (Valeur), entrez une valeur pour la balise.
 - d. Choisissez Enregistrer.
5. Pour mettre à jour une balise, procédez comme suit :
 - a. Choisissez Edit Tag (Modifier une balise).

 Note

Si vous mettez à jour la clé de balise d'une balise existante, la console supprime la balise existante et en crée une nouvelle.

- b. Tapez la nouvelle valeur de balise.
- c. Choisissez Enregistrer.

Pour ajouter ou mettre à jour des balises (AWS CLI)

1. À l'invite de commande, exécutez la commande [tag-resource](#), en spécifiant les balises et l'ID du cluster que vous balisez. Si vous ne connaissez pas l'ID du cluster, exécutez la commande [describe-clusters](#).

```
$ aws cloudhsmv2 tag-resource --resource-id <cluster ID> \  
--tag-list Key="<tag key>",Value="<tag value>"
```

2. Pour mettre à jour les balises, utilisez la même commande, mais spécifiez une clé de balise existante. Lorsque vous spécifiez une nouvelle valeur de balise pour une balise existante, la balise est remplacée par la nouvelle valeur.

Pour ajouter ou mettre à jour des balises (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [TagResource](#). Spécifiez les balises et l'ID du cluster que vous balisez.

Répertorier les balises pour les AWS CloudHSM ressources

Vous pouvez répertorier les balises d'un cluster à partir de la [AWS CloudHSM console](#) [AWS CLI](#), de l'API ou de l' AWS CloudHSM API.

Pour afficher les balises (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Choisissez le cluster dont vous voulez afficher les balises.
3. Choisissez Tags.

Pour afficher la liste des balises (AWS CLI)

- À l'invite de commande, exécutez la commande [list-tags](#), en spécifiant les balises et l'ID du cluster dont vous affichez les balises. Si vous ne connaissez pas l'ID du cluster, exécutez la commande [describe-clusters](#).

```
$ aws cloudhsmv2 list-tags --resource-id <cluster ID>
{
  "TagList": [
    {
      "Key": "Cost Center",
      "Value": "12345"
    }
  ]
}
```

Pour répertorier les tags (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une demande [ListTags](#), en spécifiant l'ID du cluster dont vous affichez les balises.

Supprimer les tags des AWS CloudHSM ressources

Vous pouvez supprimer des balises d'un AWS CloudHSM cluster à l'aide de la [AWS CloudHSM console](#), de ou de l' AWS CloudHSM API. [AWS CLI](#)

Pour supprimer les balises (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Choisissez le cluster dont vous supprimez les balises.
3. Choisissez Tags.
4. Choisissez Edit Tag (Modifier la balise), puis Remove tag (Supprimer la balise) pour la balise que vous souhaitez supprimer.
5. Choisissez Enregistrer.

Pour supprimer des balises (AWS CLI)

- À l'invite de commande, exécutez la commande [untag-resource](#), en spécifiant les clés des balises que vous supprimez et l'ID du cluster dont vous supprimez les balises. Lorsque vous utilisez le AWS CLI pour supprimer des balises, spécifiez uniquement les clés des balises, pas les valeurs des balises.

```
$ aws cloudhsmv2 untag-resource --resource-id <cluster ID> \  
                                --tag-key-list "<tag key>"
```

Pour supprimer des balises (AWS CloudHSM API)

- Envoyez une [UntagResource](#) demande dans l' AWS CloudHSM API, en spécifiant l'ID du cluster et les balises que vous souhaitez supprimer.

AWS CloudHSM outils de ligne de commande

Outre le AWS Command Line Interface (AWS CLI) que vous utilisez pour gérer vos ressources AWS, AWS CloudHSM propose des outils de ligne de commande pour créer et gérer les utilisateurs du module de sécurité matérielle (HSM) et les clés de votre HSM. Dans AWS CloudHSM, vous utilisez la CLI habituelle pour gérer votre cluster et les outils de ligne de commande CloudHSM pour gérer votre HSM.

Voici les différents outils de ligne de commande :

À gérer HSMs et à regrouper

[HSMv2 Commandes cloud AWS CLI](#) et [HSM2 PowerShell applets de commande dans le module Shell AWSPower](#)

- Ces outils obtiennent, créent, suppriment et balisent AWS CloudHSM des clusters et HSMs :
- Pour utiliser les commandes des [HSMv2 commandes Cloud dans la CLI](#), vous devez les [installer](#) et les [configurer](#) AWS CLI.
- HSM2 PowerShell les [applets de commande du module AWSPower Shell](#) sont disponibles dans un PowerShell module Windows et un module Core multiplateforme PowerShell .

Pour gérer des utilisateurs HSM

[CLI CloudHSM](#)

- Utilisez la CLI [CloudHSM](#) pour créer des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, répertorier des utilisateurs, modifier les mots de passe des utilisateurs et mettre à jour l'authentification multifactorielle (MFA) des utilisateurs. Elle n'est pas incluse dans le logiciel client AWS CloudHSM. Pour obtenir des conseils sur l'installation de cet outil, consultez la section [Installation et configuration de la CLI CloudHSM](#).

Outils d'assistance

Deux outils vous aident à utiliser les AWS CloudHSM outils et les bibliothèques de logiciels :

- Configurez les mises à jour de vos fichiers de configuration client CloudHSM à l'aide de l'[outil de configuration](#). Cela permet AWS CloudHSM de synchroniser les HSMs dans un cluster.

AWS CloudHSM propose deux versions principales, et le SDK client 5 est la plus récente. Il offre de nombreux avantages par rapport au SDK client 3 (la série précédente).

- [pkpspeed](#) mesure la performance de votre matériel HSM indépendamment des bibliothèques logicielles.

Outils pour les années précédentes SDKs

Utilisez l'outil de gestion des clés (KMU) pour créer, supprimer, importer et exporter des clés symétriques et des paires de clés asymétriques :

- [key_mgmt_util](#). Cet outil est inclus dans le logiciel client AWS CloudHSM .

Utilisez l'outil de gestion CloudHSM (CMU) pour créer et supprimer des utilisateurs HSM, notamment en implémentant l'authentification par quorum pour les tâches de gestion des utilisateurs

- [cloudhsm_mgmt_util](#). Cet outil est inclus dans le logiciel client AWS CloudHSM .

Les rubriques suivantes décrivent plus en détail les outils de ligne de commande disponibles pour la gestion et l'utilisation. AWS CloudHSM

Rubriques

- [AWS CloudHSM outil de configuration](#)
- [AWS CloudHSM Interface de ligne de commande \(CLI\)](#)
- [AWS CloudHSM Utilitaire de gestion \(CMU\)](#)
- [AWS CloudHSM Utilitaire de gestion des clés \(KMU\)](#)

AWS CloudHSM outil de configuration

AWS CloudHSM synchronise automatiquement les données entre tous les modules de sécurité matériels (HSM) d'un cluster. L'outil configure met à jour les données HSM dans les fichiers de configuration utilisés par les mécanismes de synchronisation. configureÀ utiliser pour actualiser les données HSM avant d'utiliser les outils de ligne de commande, en particulier lorsque les HSMs éléments du cluster ont changé.

AWS CloudHSM inclut deux versions principales du SDK client :

- SDK client 5 : il s'agit de notre dernier SDK client par défaut. Pour plus d'informations sur ses avantages, consultez [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#).
- SDK client 3 : il s'agit de notre ancien SDK client. Il inclut un ensemble complet de composants pour la compatibilité des applications basées sur les plateformes et les langages ainsi que des outils de gestion.

Pour obtenir des instructions sur la migration du SDK client 3 vers le SDK client 5, consultez.

[Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#)

Rubriques

- [AWS CloudHSM Outil de configuration du SDK client 5](#)
- [AWS CloudHSM Outil de configuration du SDK client 3](#)

AWS CloudHSM Outil de configuration du SDK client 5

Utilisez l'outil de configuration du SDK AWS CloudHSM client 5 pour mettre à jour les fichiers de configuration côté client.

Chaque composant du SDK client 5 inclut un outil de configuration avec un indicateur du composant dans le nom de fichier de l'outil de configuration. Par exemple, la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK client 5 inclut un outil de configuration nommé `configure-pkcs11` sous Linux ou `configure-pkcs11.exe` Windows.

Rubriques

- [AWS CloudHSM Syntaxe de configuration du SDK client 5](#)
- [AWS CloudHSM Paramètres de configuration du SDK client 5](#)
- [AWS CloudHSM Exemples de configuration du SDK client 5](#)
- [Fournisseur OpenSSL Bootstrap](#)
- [Configurations avancées pour l'outil de configuration du SDK client 5](#)
- [AWS CloudHSM Rubriques relatives au SDK client 5](#)

AWS CloudHSM Syntaxe de configuration du SDK client 5

Le tableau suivant illustre la syntaxe des fichiers AWS CloudHSM de configuration pour le SDK client 5. Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez [the section called "Parameters"](#).

PKCS #11

```
Usage: configure-pkcs11[ .exe ] [OPTIONS]
```

Options:

```
--disable-certificate-storage
    Disables Certificate Storage
```

```

--enable-certificate-storage
    Enables Certificate Storage
-a <HSM ENI IP>...
    The address of the HSM instance
--cluster-id <CLUSTER ID>
    The id of the cluster containing the HSM instance(s)
--disable-key-availability-check
    Disables key availability check during key use
--enable-key-availability-check
    Enables key availability check during key use
--disable-validate-key-at-init
    Disables parameter validation during initialization of crypto operations
--enable-validate-key-at-init
    Enables parameter validation during initialization of crypto operations
--endpoint <ENDPOINT>
    Specify the AWS CloudHSM API Endpoint
--region <REGION>
    The region of the cluster
--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>
    The HSM CA certificate file
--log-type <LOG TYPE>
    The log type [possible values: term, file]
--log-file <LOG FILE>
    The log file
--log-level <LOG LEVEL>
    The logging level [possible values: error, warn, info, debug, trace]
--log-rotation <LOG ROTATION>
    The log rotation interval [possible values: never, hourly, daily]
--default-retry-mode <RETRY MODE>
    The default method of retry to use for certain non-terminal failures
[possible values: off, standard]
--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE HSM TLS FILE>
    The client certificate used for TLS client-hsm mutual authentication
--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY HSM TLS FILE>
    The client private key used for TLS client-hsm mutual authentication
-h, --help
    Print help

```

OpenSSL

Usage: configure-dyn[.exe] [OPTIONS]

Options:

```

-a <HSM ENI IP>...
    The address of the HSM instance
--cluster-id <CLUSTER ID>
    The id of the cluster containing the HSM instance(s)
--disable-key-availability-check
    Disables key availability check during key use
--enable-key-availability-check
    Enables key availability check during key use
--disable-validate-key-at-init
    Disables parameter validation during initialization of crypto operations
--enable-validate-key-at-init
    Enables parameter validation during initialization of crypto operations
--endpoint <ENDPOINT>
    Specify the AWS CloudHSM API Endpoint
--region <REGION>
    The region of the cluster
--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>
    The HSM CA certificate file
--log-type <LOG TYPE>
    The log type [possible values: term, file]
--log-file <LOG FILE>
    The log file
--log-level <LOG LEVEL>
    The logging level [possible values: error, warn, info, debug, trace]
--log-rotation <LOG ROTATION>
    The log rotation interval [possible values: never, hourly, daily]
--default-retry-mode <RETRY MODE>
    The default method of retry to use for certain non-terminal failures
[possible values: off, standard]
--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE HSM TLS FILE>
    The client certificate used for TLS client-hsm mutual authentication
--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY HSM TLS FILE>
    The client private key used for TLS client-hsm mutual authentication
-h, --help
    Print help

```

KSP

Usage: configure-ksp.exe [OPTIONS]

Options:

```

-a <HSM ENI IP>...
    The address of the HSM instance

```

```

--server-client-cert-file <CLIENT CERTIFICATE FILE>
    The client certificate used for TLS client-server mutual authentication
--server-client-key-file <CLIENT KEY FILE>
    The client private key used for TLS client-server mutual authentication
--cluster-id <CLUSTER ID>
    The id of the cluster containing the HSM instance(s)
--disable-key-availability-check
    Disables key availability check during key use
--enable-key-availability-check
    Enables key availability check during key use
--disable-validate-key-at-init
    Disables parameter validation during initialization of crypto operations
--enable-validate-key-at-init
    Enables parameter validation during initialization of crypto operations
--endpoint <ENDPOINT>
    Specify the AWS CloudHSM API Endpoint
--region <REGION>
    The region of the cluster
--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>
    The HSM CA certificate file
--log-type <LOG TYPE>
    The log type [possible values: term, file]
--log-file <LOG FILE>
    The log file
--log-level <LOG LEVEL>
    The logging level [possible values: error, warn, info, debug, trace]
--log-rotation <LOG ROTATION>
    The log rotation interval [possible values: never, hourly, daily]
--default-retry-mode <RETRY MODE>
    The default method of retry to use for certain non-terminal failures
[possible values: off, standard]
--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE HSM TLS FILE>
    The client certificate used for TLS client-hsm mutual authentication
--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY HSM TLS FILE>
    The client private key used for TLS client-hsm mutual authentication
--enable-sdk3-compatibility-mode
    Enables key file usage for KSP
--disable-sdk3-compatibility-mode
    Disables key file usage for KSP
-h, --help
    Print help

```

JCE

Usage: configure-jce[.exe] [OPTIONS]

Options:

-a <HSM ENI IP>...

The address of the HSM instance

--cluster-id <CLUSTER ID>

The id of the cluster containing the HSM instance(s)

--disable-key-availability-check

Disables key availability check during key use

--enable-key-availability-check

Enables key availability check during key use

--disable-validate-key-at-init

Disables parameter validation during initialization of crypto operations

--enable-validate-key-at-init

Enables parameter validation during initialization of crypto operations

--endpoint <ENDPOINT>

Specify the AWS CloudHSM API Endpoint

--region <REGION>

The region of the cluster

--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>

The HSM CA certificate file

--log-type <LOG TYPE>

The log type [possible values: term, file]

--log-file <LOG FILE>

The log file

--log-level <LOG LEVEL>

The logging level [possible values: error, warn, info, debug, trace]

--log-rotation <LOG ROTATION>

The log rotation interval [possible values: never, hourly, daily]

--default-retry-mode <RETRY MODE>

The default method of retry to use for certain non-terminal failures
[possible values: off, standard]

--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE HSM TLS FILE>

The client certificate used for TLS client-hsm mutual authentication

--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY HSM TLS FILE>

The client private key used for TLS client-hsm mutual authentication

-h, --help

Print help

CloudHSM CLI

Usage: `configure-cli[ .exe ] [OPTIONS]`

Options:

`-a <HSM ENI IP>...`

The address of the HSM instance

`--cluster-id <CLUSTER ID>`

The id of the cluster containing the HSM instance(s)

`--disable-key-availability-check`

Disables key availability check during key use

`--enable-key-availability-check`

Enables key availability check during key use

`--disable-validate-key-at-init`

Disables parameter validation during initialization of crypto operations

`--enable-validate-key-at-init`

Enables parameter validation during initialization of crypto operations

`--endpoint <ENDPOINT>`

Specify the AWS CloudHSM API Endpoint

`--region <REGION>`

The region of the cluster

`--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>`

The HSM CA certificate file

`--log-type <LOG TYPE>`

The log type [possible values: term, file]

`--log-file <LOG FILE>`

The log file

`--log-level <LOG LEVEL>`

The logging level [possible values: error, warn, info, debug, trace]

`--log-rotation <LOG ROTATION>`

The log rotation interval [possible values: never, hourly, daily]

`--default-retry-mode <RETRY MODE>`

The default method of retry to use for certain non-terminal failures
[possible values: off, standard]

`--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE HSM TLS FILE>`

The client certificate used for TLS client-hsm mutual authentication

`--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY HSM TLS FILE>`

The client private key used for TLS client-hsm mutual authentication

`-h, --help`

Print help

OpenSSL Provider

Usage: `configure-openssl-provider[ .exe ] [OPTIONS]`

Options:

`-a <HSM ENI IP>...`

The address of the HSM instance

`--cluster-id <CLUSTER ID>`

The id of the cluster containing the HSM instance(s)

`--disable-key-availability-check`

Disables key availability check during key use

`--enable-key-availability-check`

Enables key availability check during key use

`--disable-validate-key-at-init`

Disables parameter validation during initialization of crypto operations

`--enable-validate-key-at-init`

Enables parameter validation during initialization of crypto operations

`--endpoint <ENDPOINT>`

Specify the AWS CloudHSM API Endpoint

`--region <REGION>`

The region of the cluster

`--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>`

The HSM CA certificate file

`--log-type <LOG TYPE>`

The log type [possible values: term, file]

`--log-file <LOG FILE>`

The log file

`--log-level <LOG LEVEL>`

The logging level [possible values: error, warn, info, debug, trace]

`--log-rotation <LOG ROTATION>`

The log rotation interval [possible values: never, hourly, daily]

`--default-retry-mode <RETRY MODE>`

The default method of retry to use for certain non-terminal failures
[possible values: off, standard]

`--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE HSM TLS FILE>`

The client certificate used for TLS client-hsm mutual authentication

`--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY HSM TLS FILE>`

The client private key used for TLS client-hsm mutual authentication

`-h, --help`

Print help

AWS CloudHSM Paramètres de configuration du SDK client 5

La liste suivante répertorie les paramètres permettant de configurer AWS CloudHSM le SDK client 5.

-a *<ENI IP address>*

Ajoute l'adresse IP spécifiée aux fichiers de configuration du SDK client 5. Entrez n'importe quelle adresse IP ENI d'un HSM du cluster. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette option, consultez la section [Démarrer un SDK client 5](#).

Obligatoire : oui

--hsm-ca-cert *<customerCA certificate file path>*

Chemin d'accès au répertoire stockant le certificat de l'autorité de certification (CA) utilisé pour connecter les instances clientes EC2 au cluster. Il s'agit du fichier que vous avez créé lorsque vous avez initialisé le cluster. Par défaut, le système recherche ce fichier dans l'emplacement suivant :

Linux

```
/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt
```

Windows

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\customerCA.crt
```

Pour plus d'informations sur l'initialisation du cluster ou le placement du certificat, consultez [??? et ???](#).

Obligatoire : non

--identifiant de cluster *<cluster ID>*

Effectue un appel DescribeClusters pour rechercher toutes les adresses IP de l'interface réseau Elastic (ENI) du HSM du cluster associées à l'ID du cluster. Le système ajoute les adresses IP ENI aux fichiers AWS CloudHSM de configuration.

Note

Si vous utilisez le `--cluster-id` paramètre depuis une instance EC2 au sein d'un VPC qui n'a pas accès à l'Internet public, vous devez créer un point de terminaison VPC

d'interface auquel vous connecter. AWS CloudHSM Pour plus d'informations sur les points de terminaison d'un VPC, consultez [???](#).

Obligatoire : non

--point de terminaison **<endpoint>**

Spécifiez le point de terminaison de l' AWS CloudHSM API utilisé pour effectuer l'DescribeClustersappel. Vous devez définir cette option en combinaison avec --cluster-id.

Obligatoire : non

--région **<region>**

Spécifiez la région de votre cluster. Vous devez définir cette option en combinaison avec --cluster-id.

Si vous ne fournissez pas le paramètre --region, le système choisit la région en essayant de lire les variables d'environnement AWS_DEFAULT_REGION ou AWS_REGION. Si ces variables ne sont pas définies, le système vérifie la région associée à votre profil dans votre fichier AWS Config (généralement ~/.aws/config), sauf si vous avez spécifié un autre fichier dans la variable d'environnement AWS_CONFIG_FILE. Si aucune des options ci-dessus n'est définie, le système utilise par défaut la région us-east-1.

Obligatoire : non

-- client-cert-hsm-tls -fichier **<client certificate hsm tls path>**

Chemin d'accès au certificat client utilisé pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM.

N'utilisez cette option que si vous avez enregistré au moins une ancre de confiance sur HSM avec la CLI CloudHSM. Vous devez définir cette option en combinaison avec --client-key-hsm-tls-file.

Obligatoire : non

-- client-key-hsm-tls -fichier **<client key hsm tls path>**

Chemin d'accès à la clé client utilisée pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM.

N'utilisez cette option que si vous avez enregistré au moins une ancre de confiance sur HSM avec la CLI CloudHSM. Vous devez définir cette option en combinaison avec `--client-cert-hsm-tls-file`.

Obligatoire : non

`--log-level` **<error / warn / info / debug / trace>**

Spécifie le niveau de journalisation minimal que le système doit écrire dans le fichier journal. Chaque niveau inclut les niveaux précédents, où « error » est le niveau minimum et « trace » le niveau maximum. Cela signifie que si vous spécifiez des erreurs, le système écrit uniquement les erreurs dans le journal. Si vous spécifiez le suivi, le système écrit les erreurs, les avertissements, les messages d'information (info) et de débogage dans le journal. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation du SDK client 5](#).

Obligatoire : non

`--log-rotation` **<daily / weekly>**

Spécifie la fréquence à laquelle le système fait pivoter les journaux. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation du SDK client 5](#).

Obligatoire : non

`--fichier journal` **<file name with path>**

Spécifie l'endroit où le système écrira le fichier journal. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation du SDK client 5](#).

Obligatoire : non

`--log-type` **<term / file>**

Spécifie si le système doit écrire le journal dans un fichier ou un terminal. Pour plus d'informations, consultez [Journalisation du SDK client 5](#).

Obligatoire : non

`-h | --help`

Affiche l'aide.

Obligatoire : non

--disable-key-availability-check

Drapeau pour désactiver le quorum de disponibilité des clés. Utilisez cet indicateur pour indiquer que le quorum de disponibilité des clés AWS CloudHSM doit être désactivé et que vous pouvez utiliser des clés qui n'existent que sur un seul HSM du cluster. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet indicateur pour définir le quorum de disponibilité des clés, consultez [???](#).

Obligatoire : non

--enable-key-availability-check

Drapeau pour activer le quorum de disponibilité des clés. Utilisez cet indicateur pour indiquer que vous AWS CloudHSM devez utiliser le quorum de disponibilité des clés et ne pas vous autoriser à utiliser des clés tant que ces clés n'existent pas sur deux HSMs des deux membres du cluster. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet indicateur pour définir le quorum de disponibilité des clés, consultez [???](#).

Activée par défaut.

Obligatoire : non

-- disable-validate-key-at -init

Améliore les performances en spécifiant que vous pouvez ignorer un appel d'initialisation afin de vérifier les autorisations sur une clé pour les appels suivants. À utiliser avec précaution.

Contexte : Certains mécanismes de la bibliothèque PKCS #11 prennent en charge les opérations en plusieurs parties dans le cadre desquelles un appel d'initialisation vérifie si vous pouvez utiliser la clé pour les appels suivants. Cela nécessite un appel de vérification au HSM, ce qui ajoute de la latence au fonctionnement global. Cette option vous permet de désactiver l'appel suivant et d'améliorer potentiellement les performances.

Obligatoire : non

-- enable-validate-key-at -init

Spécifie que vous devez utiliser un appel d'initialisation pour vérifier les autorisations sur une clé pour les appels suivants. Il s'agit de l'option par défaut. Utilisez `enable-validate-key-at-init` pour reprendre ces appels d'initialisation après les avoir suspendus via `disable-validate-key-at-init`.

Obligatoire : non

AWS CloudHSM Exemples de configuration du SDK client 5

Ces exemples montrent comment utiliser l'outil de configuration pour le SDK AWS CloudHSM client 5.

Démarrage du SDK client 5

Exemple

Cet exemple utilise le paramètre `-a` pour mettre à jour les données HSM pour le SDK client 5. Pour utiliser le `-a` paramètre, vous devez disposer de l'adresse IP de l'un des éléments HSMs de votre cluster.

PKCS #11 library

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 -a <HSM IP addresses>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" -a <HSM IP addresses>
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn -a <HSM IP addresses>
```

OpenSSL Dynamic Engine Provider

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider -a <HSM IP addresses>
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" -a <HSM IP addresses>
```

JCE provider

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce -a <HSM IP addresses>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" -a <HSM IP addresses>
```

CloudHSM CLI

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP du ou des HSM de votre cluster.


```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP du ou des HSM de votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Note

vous pouvez utiliser le paramètre `--cluster-id` à la place de `-a <HSM_IP_ADDRESSES>`. Pour connaître les conditions d'utilisation de `--cluster-id`, consultez [AWS CloudHSM Outil de configuration du SDK client 5](#).

Pour plus d'informations sur le paramètre `-a`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Spécifiez le cluster, la région et le point de terminaison pour le SDK client 5

Exemple

Cet exemple utilise le paramètre `cluster-id` pour démarrer le SDK client 5 en effectuant un appel `DescribeClusters`.

PKCS #11 library

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5 avec **cluster-id**

- Utilisez l'ID du cluster `cluster-1234567` pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --cluster-id <cluster-1234567>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le SDK client 5 avec **cluster-id**

- Utilisez l'ID du cluster `cluster-1234567` pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --cluster-id <cluster-1234567>
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5 avec **cluster-id**

- Utilisez l'ID du cluster `cluster-1234567` pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --cluster-id <cluster-1234567>
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le SDK client 5 avec **cluster-id**

- Utilisez l'ID du cluster `cluster-1234567` pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --cluster-id <cluster-1234567>
```

JCE provider

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5 avec **cluster-id**

- Utilisez l'ID du cluster `cluster-1234567` pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --cluster-id <cluster-1234567>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le SDK client 5 avec **cluster-id**

- Utilisez l'ID du cluster `cluster-1234567` pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --cluster-id <cluster-1234567>
```

CloudHSM CLI

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour le SDK client 5 avec **cluster-id**

- Utilisez l'ID du cluster `cluster-1234567` pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --cluster-id <cluster-1234567>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le SDK client 5 avec **cluster-id**

- Utilisez l'ID du cluster `cluster-1234567` pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --cluster-id <cluster-1234567>
```

Vous pouvez utiliser les paramètres `--region` et `--endpoint` en combinaison avec le paramètre `cluster-id` pour spécifier la manière dont le système effectue l'appel `DescribeClusters`. Par exemple, si la région du cluster est différente de celle configurée par défaut par votre CLI AWS, vous devez utiliser le paramètre `--region` pour utiliser cette région. En outre, il est possible de spécifier le point de terminaison d'AWS CloudHSM API à utiliser pour l'appel, ce qui peut être nécessaire pour diverses configurations réseau, telles que l'utilisation de points de terminaison d'interface VPC qui n'utilisent pas le nom d'hôte DNS par défaut pour AWS CloudHSM.

PKCS #11 library

Pour démarrer une instance EC2 Linux avec un point de terminaison et une région personnalisés

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster avec une région et un point de terminaison personnalisés.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --cluster-id <cluster-1234567> --  
region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows avec un point de terminaison et une région

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster avec une région et un point de terminaison personnalisés.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --cluster-  
id <cluster-1234567>--region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-  
east-1.amazonaws.com>
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour démarrer une instance EC2 Linux avec un point de terminaison et une région personnalisés

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster avec une région et un point de terminaison personnalisés.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --cluster-id <cluster-1234567> --  
region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour démarrer une instance EC2 Windows avec un point de terminaison et une région

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster avec une région et un point de terminaison personnalisés.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

JCE provider

Pour démarrer une instance EC2 Linux avec un point de terminaison et une région personnalisés

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster avec une région et un point de terminaison personnalisés.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows avec un point de terminaison et une région

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster avec une région et un point de terminaison personnalisés.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

CloudHSM CLI

Pour démarrer une instance EC2 Linux avec un point de terminaison et une région personnalisés

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster avec une région et un point de terminaison personnalisés.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows avec un point de terminaison et une région

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP d'un HSM dans votre cluster avec une région et un point de terminaison personnalisés.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Pour plus d'informations sur les paramètres `--cluster-id`, `--region` et `--endpoint`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Mettre à jour le certificat client et la clé pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser les `--client-key-hsm-tls-file` paramètres `--client-cert-hsm-tls-file` et pour reconfigurer le protocole SSL en spécifiant une clé personnalisée et un certificat SSL pour AWS CloudHSM

PKCS #11 library

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Linux

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
$ sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Windows

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. À l'aide d'un PowerShell interpréteur, utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Linux

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Windows

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. À l'aide d'un PowerShell interpréteur, utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

JCE provider

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Linux

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Windows

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. À l'aide d'un PowerShell interpréteur, utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
```



```
--client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-  
client.key>
```

CloudHSM CLI

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Linux

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>  
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli \  
--client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \  
--client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Pour utiliser un certificat et une clé personnalisés pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM avec le SDK client 5 sous Windows

1. Copiez votre clé et votre certificat dans le répertoire approprié.

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>  
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. À l'aide d'un PowerShell interpréteur, utilisez l'outil de configuration pour spécifier `ssl-client.pem` et `ssl-client.key`.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" \  
--client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-  
client.pem> \  
--client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-  
client.key>
```

Pour plus d'informations sur les paramètres `--client-cert-hsm-tls-file` et `--client-key-hsm-tls-file`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client

Exemple

Cet exemple utilise le paramètre `--disable-key-availability-check` pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client. Pour exécuter un cluster avec un seul HSM, vous devez désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

PKCS #11 library

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --disable-key-availability-check
```

Pour désactiver la durabilité de la clé client pour le SDK client 5 sous Windows

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --disable-key-availability-check
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --disable-key-availability-check
```

OpenSSL Dynamic Engine Provider

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider --disable-key-availability-check
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour désactiver la durabilité de la clé client pour le SDK client 5 sous Windows

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --disable-key-availability-check
```

JCE provider

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --disable-key-availability-check
```

Pour désactiver la durabilité de la clé client pour le SDK client 5 sous Windows

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --disable-key-availability-check
```

CloudHSM CLI

Pour désactiver la durabilité de la clé du client pour le SDK client 5 sous Linux

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --disable-key-availability-check
```

Pour désactiver la durabilité de la clé client pour le SDK client 5 sous Windows

- Utilisez l'outil de configuration pour désactiver les paramètres de durabilité de la clé du client.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --disable-key-availability-check
```

Pour plus d'informations sur le paramètre `--disable-key-availability-check`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Gestion des options de journalisation

Exemple

Le SDK client 5 utilise les paramètres `log-file`, `log-level`, `log-rotation` et `log-type` pour gérer la journalisation.

Note

Pour configurer votre SDK pour des environnements sans serveur tels qu'AWS Fargate ou AWS Lambda, nous vous recommandons de configurer votre type de journal sur `term`. Les journaux du client seront générés `stderr` et capturés dans le groupe de CloudWatch journaux des journaux configuré pour cet environnement.

PKCS #11 library

Emplacement de journalisation par défaut

- Si vous ne spécifiez pas d'emplacement pour le fichier, le système écrit les journaux à l'emplacement par défaut suivant :

Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-pkcs11.log
```

Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-pkcs11.log
```

Pour configurer le niveau de journalisation et laisser les autres options de journalisation définies par défaut

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation des fichiers

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --log-type file --log-file <file name with path> --log-rotation daily --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation du terminal

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --log-type term --log-level info
```

## OpenSSL Dynamic Engine

Emplacement de journalisation par défaut

- Si vous ne spécifiez pas d'emplacement pour le fichier, le système écrit les journaux à l'emplacement par défaut suivant :

Linux

```
stderr
```

Pour configurer le niveau de journalisation et laisser les autres options de journalisation définies par défaut

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation des fichiers

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --log-type file --log-file <file name with path> --log-rotation daily --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation du terminal

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --log-type term --log-level info
```

OpenSSL Dynamic Engine Provider

Emplacement de journalisation par défaut

- Si vous ne spécifiez pas d'emplacement pour le fichier, le système écrit les journaux à l'emplacement par défaut suivant :

Linux

```
stderr
```

Pour configurer le niveau de journalisation et laisser les autres options de journalisation définies par défaut

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation des fichiers

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider --log-type file --log-file <file name with path> --log-rotation daily --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation du terminal

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider --log-type term --log-level info
```

## Key Storage Provider (KSP)

### Emplacement de journalisation par défaut

- Si vous ne spécifiez pas d'emplacement pour le fichier, le système écrit les journaux à l'emplacement par défaut suivant :

#### Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-ksp.log
```

Pour configurer le niveau de journalisation et laisser les autres options de journalisation définies par défaut

- ```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation des fichiers

- ```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --log-type file --log-file <file name with path> --log-rotation daily --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation du terminal

- ```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --log-type term --log-level info
```

JCE provider

Emplacement de journalisation par défaut

- Si vous ne spécifiez pas d'emplacement pour le fichier, le système écrit les journaux à l'emplacement par défaut suivant :

Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-jce.log
```

Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-jce.log
```

Pour configurer le niveau de journalisation et laisser les autres options de journalisation définies par défaut

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation des fichiers

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --log-type file --log-file <file name with path> --log-rotation daily --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation du terminal

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --log-type term --log-level info
```

## CloudHSM CLI

Emplacement de journalisation par défaut

- Si vous ne spécifiez pas d'emplacement pour le fichier, le système écrit les journaux à l'emplacement par défaut suivant :

## Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-cli.log
```

## Windows



```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-cli.log
```

Pour configurer le niveau de journalisation et laisser les autres options de journalisation définies par défaut

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation des fichiers

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --log-type file --log-file <file name with path> --log-rotation daily --log-level info
```

Pour configurer les options de journalisation du terminal

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --log-type term --log-level info
```

Pour plus d'informations sur les paramètres `log-file`, `log-level`, `log-rotation` et `log-type` consultez [the section called "Parameters"](#).

Placez le certificat émetteur pour le SDK client 5

Exemple

Cet exemple utilise le paramètre `--hsm-ca-cert` pour mettre à jour l'emplacement du certificat émetteur pour le SDK client 5.

PKCS #11 library

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Pour placer le certificat émetteur sous Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

OpenSSL Dynamic Engine Provider

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Key Storage Provider (KSP)

Pour placer le certificat émetteur sous Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

JCE provider

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Pour placer le certificat émetteur sous Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

CloudHSM CLI

Pour placer le certificat émetteur sous Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Pour placer le certificat émetteur sous Windows pour le SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Pour plus d'informations sur le paramètre `--hsm-ca-cert`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Fournisseur OpenSSL Bootstrap

Utilisez l'outil `configure-openssl-provider` pour démarrer l'installation de votre fournisseur OpenSSL et le connecter à votre cluster. AWS CloudHSM

Pour démarrer le fournisseur OpenSSL

1. Exécutez la `configure-openssl-provider` commande avec l'adresse IP d'un HSM de votre cluster :

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider -a <HSM IP address>
```

<HSM IP address> Remplacez-le par l'adresse IP de n'importe quel HSM de votre cluster.

2. Vérifiez la configuration en vérifiant que le fournisseur OpenSSL peut se connecter à votre cluster :

```
$ openssl list -providers -provider-path /opt/cloudhsm/lib -provider cloudhsm
```

Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration, consultez [the section called "Parameters"](#).

Configurations avancées pour l'outil de configuration du SDK client 5

L'outil de configuration du SDK AWS CloudHSM client 5 inclut des configurations avancées qui ne font pas partie des fonctionnalités générales utilisées par la plupart des clients. Les configurations avancées offrent des fonctionnalités supplémentaires.

Important

Après avoir apporté des modifications à votre configuration, vous devez redémarrer votre application pour que les modifications prennent effet.

- Configurations avancées pour PKCS #11
 - [Configuration de plusieurs emplacements avec la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#)
 - [Commandes de nouvelle tentative pour la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#)
- Configurations avancées pour openssl
 - [Commandes de nouvelle tentative pour OpenSSL pour AWS CloudHSM](#)

- Configurations avancées pour KSP
 - [SDK3 mode de compatibilité pour le fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour AWS CloudHSM](#)
- Configurations avancées pour JCE
 - [Connexion à plusieurs AWS CloudHSM clusters avec le fournisseur JCE](#)
 - [Commandes de nouvelle tentative pour JCE pour AWS CloudHSM](#)
 - [Extraction de clés à l'aide de JCE pour AWS CloudHSM](#)
- Configurations avancées pour l'interface de ligne de commande (CLI) de AWS CloudHSM
 - [Connexion à plusieurs clusters à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

AWS CloudHSM Rubriques relatives au SDK client 5

Consultez les rubriques connexes suivantes pour en savoir plus sur le SDK AWS CloudHSM client 5.

- Opération d'API [DescribeClusters](#)
- CLI AWS [describe-clusters](#)
- [Get-HSM2Cluster](#) PowerShell applet de commande
- [Démarrage du SDK client 5](#)
- [Fournisseur OpenSSL Bootstrap](#)
- [AWS CloudHSM Points de terminaison d'un VPC](#)
- [Gestion des paramètres de durabilité des clés du SDK client 5](#)
- [Journalisation du SDK client 5](#)
- [Configuration des MTL \(recommandé\)](#)

AWS CloudHSM Outil de configuration du SDK client 3

Utilisez l'outil de configuration du SDK AWS CloudHSM client 3 pour démarrer le démon client et configurer l'utilitaire de gestion CloudHSM (CMU).

Rubriques

- [AWS CloudHSM Syntaxe de configuration du SDK client 3](#)
- [AWS CloudHSM Paramètres de configuration du SDK client 3](#)
- [AWS CloudHSM Exemples de configuration du SDK client 3](#)

- [AWS CloudHSM Rubriques relatives à la configuration du SDK client 3](#)

AWS CloudHSM Syntaxe de configuration du SDK client 3

Le tableau suivant illustre la syntaxe des fichiers AWS CloudHSM de configuration pour le SDK client 3.

```
configure -h | --help
-a <ENI IP address>
-m [-i <daemon_id>]
--ssl --pkey <private key file> --cert <certificate file>
--cmu <ENI IP address>
```

AWS CloudHSM Paramètres de configuration du SDK client 3

La liste suivante répertorie les paramètres permettant de configurer AWS CloudHSM le SDK client 3.

-h | --help

Affiche la syntaxe de la commande.

Obligatoire : oui

-a **<ENI IP address>**

Ajoute l'adresse IP d'interface réseau Elastic (ENI) du HSM spécifié dans les fichiers de configuration AWS CloudHSM . Entrez l'adresse IP ENI de l'un HSMs des membres du cluster. Peu importe lequel vous sélectionnez.

Pour obtenir les adresses IP ENI de votre cluster, utilisez l'[DescribeClusters](#) opération, la commande [describe-clusters](#) ou l'[Get-HSM2Cluster](#) PowerShell applet de AWS CLI commande. HSMs

Note

Avant d'exécuter la -a configure commande, arrêtez le AWS CloudHSM client. Ensuite, lorsque la -a commande est terminée, redémarrez le AWS CloudHSM client. Pour plus de détails, [consultez les exemples](#).

Ce paramètre modifie les fichiers de configuration suivants :

- `/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_client.cfg`: utilisé par le AWS CloudHSM client et [key_mgmt_util](#).
- `/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg` : utilisé par [cloudhsm-mgmt_util](#).

Lorsque le AWS CloudHSM client démarre, il utilise l'adresse IP ENI dans son fichier de configuration pour interroger le cluster et mettre à jour le `cluster.info` fichier (`/opt/cloudhsm/daemon/1/cluster.info`) avec les adresses IP ENI correctes pour tous HSMs les membres du cluster.

Obligatoire : oui

-m

Met à jour les adresses IP d'ENI des HSM dans le fichier de configuration utilisé par l'utilitaire CMU.

 Note

Le paramètre `-m` est destiné à être utilisé avec l'utilitaire CMU à partir du SDK client 3.2.1 et des versions antérieures. Pour l'utilitaire CMU issu du SDK client 3.3.0 et versions ultérieures, consultez le paramètre `--cmu`, qui simplifie le processus de mise à jour des données HSM pour l'utilitaire CMU.

Lorsque vous mettez à jour le `-a` paramètre du AWS CloudHSM client configure puis que vous le démarrez, le démon client interroge le cluster et met à jour les `cluster.info` fichiers avec les adresses IP HSM correctes pour tous les membres HSMs du cluster. L'exécution de la commande `-m` configure finalise la mise à jour en copiant les adresses IP HSM depuis le fichier `cluster.info` vers le fichier de configuration `cloudhsm_mgmt_util.cfg` utilisé par `cloudhsm_mgmt_util`.

Assurez-vous d'exécuter la `-a` configure commande et de redémarrer le AWS CloudHSM client avant d'exécuter la `-m` commande. Cela garantit que les données copiées dans `cloudhsm_mgmt_util.cfg` à partir de `cluster.info` sont complètes et précises.

Obligatoire : oui

-i

Spécifie un autre démon client. La valeur par défaut représente le client AWS CloudHSM .

Par défaut: 1

Obligatoire : non

--ssl

Remplacez la clé et les certificats SSL du cluster avec la clé privée et le certificat spécifiés.

Lorsque vous utilisez ce paramètre, les paramètres --pkey et --cert sont obligatoires.

Obligatoire : non

--pkey

Spécifie la nouvelle clé privée. Entrez le chemin et le nom du fichier qui contient la clé privée.

Obligatoire : Oui si cela --ssl est spécifié. Sinon, ne l'utilisez pas.

--cert

Spécifie le nouveau certificat. Entrez le chemin et le nom du fichier qui contient le certificat. Le certificat doit se lier au certificat customerCA.crt, le certificat auto-signé utilisé pour initialiser le cluster. Pour plus d'informations, consultez [Initialiser le cluster](#).

Obligatoire : Oui si cela --ssl est spécifié. Sinon, ne l'utilisez pas.

--cmu **<ENI IP address>**

Combine les paramètres -a et -m en un seul paramètre. Ajoute l'adresse IP HSM Elastic Network Interface (ENI) spécifiée aux fichiers de AWS CloudHSM configuration, puis met à jour le fichier de configuration CMU. Entrez une adresse IP provenant de n'importe quel HSM du cluster. Pour le SDK client 3.2.1 et versions antérieures, consultez [Utilisation de l'utilitaire CMU avec le SDK client 3.2.1 et versions antérieures](#).

Obligatoire : oui

AWS CloudHSM Exemples de configuration du SDK client 3

Ces exemples montrent comment utiliser l'configureoutil pour le SDK AWS CloudHSM client 3.

Exemple: Mettre à jour les données HSM pour le AWS CloudHSM client et key_mgmt_util

Cet exemple utilise le -a paramètre de configure pour mettre à jour les données HSM pour le AWS CloudHSM client et key_mgmt_util. Pour utiliser le -a paramètre, vous devez disposer de l'adresse IP

de l'un des éléments HSMs de votre cluster. Utilisez la console ou la CLI AWS pour obtenir l'adresse IP.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM (console)

1. Ouvrez la AWS CloudHSM console à la <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/maison>.
2. Pour changer de région AWS, utilisez le Sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Pour ouvrir la page détaillée du cluster, choisissez l'ID du cluster dans le tableau des clusters.
4. Pour obtenir l'adresse IP, allez dans l' HSMs onglet. Pour les IPv4 clusters, choisissez une adresse répertoriée sous IPv4 adresse ENI. Pour les clusters à double pile, utilisez l'adresse ENI IPv4 ou l' IPv6 adresse ENI.

Pour obtenir une adresse IP pour un HSM (AWS CLI)

- Obtenez l'adresse IP d'un HSM à l'aide de la commande [describe-clusters](#) d' AWS CLI. Dans le résultat de la commande, l'adresse IP de HSMs sont les valeurs de `EniIp` et `EniIpV6` (s'il s'agit d'un cluster à double pile).

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
  "Clusters": [
    { ... }
    "Hsms": [
      {
...
        "EniIp": "10.0.0.9",
...
      },
      {
...
        "EniIp": "10.0.1.6",
        "EniIpV6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
...
      }
    ]
  }
}
```

Pour mettre à jour les données HSM

1. Avant de mettre à jour le `-a` paramètre, arrêtez le AWS CloudHSM client. Ceci empêche les conflits qui peuvent se produire lorsque l'outil configure modifie le fichier de configuration du

client. Si le client est déjà arrêté, cette commande n'a pas d'effet et vous pouvez l'utiliser dans un script.

Amazon Linux

```
$ sudo stop cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Windows

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe stop AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

Utilisez Ctrl + C dans la fenêtre de commande dans laquelle vous avez démarré le AWS CloudHSM client.

2. Cette étape utilise le paramètre `-ade` de l'outil configure pour ajouter l'adresse IP d'ENI 10.0.0.9 aux fichiers de configuration.

Amazon Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

CentOS 7

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

CentOS 8

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

RHEL 7

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

RHEL 8

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a 10.0.0.9
```

3. Ensuite, redémarrez le AWS CloudHSM client. Lorsque le client démarre, il utilise l'adresse IP d'ENI dans son fichier de configuration pour interroger le cluster. Ensuite, il écrit les adresses IP ENI de tous les membres du cluster HSMs dans le `cluster.info` fichier.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Windows

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe  
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

Lorsque la commande est terminée, les données HSM utilisées par le AWS CloudHSM client et `key_mgmt_util` sont complètes et exactes.

Exemple: Mettre à jour des données HSM pour l'utilitaire CMU à partir du SDK client 3.2.1 et versions antérieures

Cet exemple utilise la commande `-m` configure pour copier les données HSM mises à jour depuis le fichier `cluster.info` vers le fichier `cloudhsm_mgmt_util.cfg` utilisé par `cloudhsm_mgmt_util`. Utilisez-la avec l'utilitaire CMU fourni avec le SDK client 3.2.1 et versions antérieures.

- Avant d'exécuter le `-m`, arrêtez le AWS CloudHSM client, exécutez la `-a` commande, puis redémarrez le AWS CloudHSM client, comme indiqué dans l'[exemple précédent](#). Cela garantit que les données copiées dans le fichier `cloudhsm_mgmt_util.cfg` depuis le fichier `cluster.info` sont complètes et précises.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -m
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -m
```

Exemple: Mettre à jour des données HSM pour l'utilitaire CMU à partir du SDK client 3.3.0 et versions ultérieures

Cet exemple utilise le paramètre `--cmu` de la commande `configure` pour mettre à jour les données HSM pour l'utilitaire CMU. Utilisez-le avec l'utilitaire CMU fourni avec le SDK client 3.3.0 et versions ultérieures. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire CMU, consultez les sections [Utilisation de l'Utilitaire de gestion CloudHSM \(CMU\) pour gérer les utilisateurs](#) et [Utilisation de la CMU avec le SDK client 3.2.1 et versions antérieures](#).

- Utilisez le paramètre `--cmu` pour transmettre l'adresse IP d'un HSM de votre cluster.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

AWS CloudHSM Rubriques relatives à la configuration du SDK client 3

Consultez les rubriques connexes suivantes pour en savoir plus sur le SDK AWS CloudHSM client 3.

- [Configurer AWS CloudHSM key_mgmt_util](#)

AWS CloudHSM Interface de ligne de commande (CLI)

La CLI CloudHSM aide les administrateurs à gérer les utilisateurs et les utilisateurs de chiffrement à gérer les clés de leur cluster dans. AWS CloudHSM La CLI inclut des outils qui peuvent être utilisés pour créer, supprimer et répertorier des utilisateurs, modifier les mots de passe des utilisateurs, mettre à jour l'authentification multifactorielle (MFA) des utilisateurs. Il inclut également des

commandes qui génèrent, suppriment, importent et exportent des clés, obtiennent et définissent des attributs, trouvent des clés et effectuent des opérations cryptographiques.

Pour obtenir la liste définie des utilisateurs de la CLI CloudHSM, consultez [Gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM](#). Pour obtenir une liste définie des attributs clés de la CLI CloudHSM, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation de la CLI CloudHSM pour gérer les clés, consultez [Gestion des clés avec la CLI CloudHSM](#).

Pour une mise en route rapide, consultez [Commencer à utiliser l'interface de ligne de AWS CloudHSM commande \(CLI\)](#). Pour plus d'informations sur les commandes de la CLI CloudHSM et des exemples d'utilisation des commandes, consultez [Référence pour les commandes de la CLI CloudHSM](#).

Rubriques

- [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par l'interface de ligne de commande \(CLI\)](#)
- [Commencer à utiliser l'interface de ligne de AWS CloudHSM commande \(CLI\)](#)
- [Modes de commande dans la CLI CloudHSM](#)
- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Configurations avancées pour la CLI CloudHSM](#)
- [Référence pour les commandes de la CLI CloudHSM](#)

AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par l'interface de ligne de commande (CLI)

Cette rubrique décrit les plateformes Linux et Windows prises en charge par la AWS CloudHSM CLI.

Prise en charge de Linux

Plateformes prises en charge	Architecture x86_64	Architecture ARM
Amazon Linux 2	Oui	Oui
Amazon Linux 2023	Oui	Oui
Red Hat Enterprise Linux 8 (8.3 ou version ultérieure)	Oui	Oui

Plateformes prises en charge	Architecture x86_64	Architecture ARM
Red Hat Enterprise Linux 9 (version 9.2+)	Oui	Oui
Red Hat Enterprise Linux 10 (10.0+)	Oui	Oui
Ubuntu 22.04 LTS	Oui	Oui
Ubuntu 24.04 LTS	Oui	Oui

- Le SDK 5.16 était la dernière version à prendre en charge la plate-forme Ubuntu 20.04 LTS. Pour plus d'informations, consultez le [site Web d'Ubuntu](#).
- Le SDK 5.12 était la dernière version à prendre en charge la plate-forme CentOS 7 (7.8+). Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site Web CentOS](#).
- Le SDK 5.12 est la dernière version à prendre en charge la plate-forme Red Hat Enterprise Linux 7 (7.8+). Pour plus d'informations, consultez le [site Web de Red Hat](#).
- Le SDK 5.4.2 est la dernière version à prendre en charge la plate-forme CentOS 8. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site Web CentOS](#).

Prise en charge de Windows

- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- Microsoft Windows Server 2025

Commencer à utiliser l'interface de ligne de AWS CloudHSM commande (CLI)

Avec l'interface de ligne de commande (CLI) CloudHSM, vous pouvez gérer les utilisateurs AWS CloudHSM de votre cluster. Utilisez cette rubrique pour démarrer les tâches de gestion des utilisateurs de base du module de sécurité matérielle (HSM), telles que la création d'utilisateurs, la liste des utilisateurs et la connexion de la CLI CloudHSM au cluster.

Rubriques

- [Installation de la CLI CloudHSM](#)
- [Utiliser la CLI CloudHSM](#)

Installation de la CLI CloudHSM

Utilisez les commandes suivantes pour télécharger et installer la CLI CloudHSM pour AWS CloudHSM

Amazon Linux 2023

Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-cli-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-cli-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

Amazon Linux 2

Amazon Linux 2 sur architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-cli-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el7.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-cli-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el7.aarch64.rpm
```

RHEL 10 (10.0+)

RHEL 10 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-  
cli-latest.el10.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el10.x86_64.rpm
```

RHEL 10 sur l' ARM64 architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-  
cli-latest.el10.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el10.aarch64.rpm
```

RHEL 9 (9.2+)

RHEL 9 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-cli-  
latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el9.x86_64.rpm
```

RHEL 9 sur l' ARM64 architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-cli-  
latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el9.aarch64.rpm
```

RHEL 8 (8.3+)

RHEL 8 sur architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-cli-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 8 sur l' ARM64 architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-cli-latest.el8.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el8.aarch64.rpm
```

Ubuntu 24.04 LTS

Ubuntu 24.04 LTS sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-cli_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u24.04_amd64.deb
```

Ubuntu 24.04 LTS sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-cli_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u24.04_arm64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS

Ubuntu 22.04 LTS sur architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-cli_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u22.04_amd64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-  
cli_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u22.04_arm64.deb
```

Windows Server 2022

Pour Windows Server 2022 sur architecture x86_64, ouvrez en PowerShell tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/  
AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /  
quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

Windows Server 2019

Pour Windows Server 2019 sur une architecture x86_64, ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/  
AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /  
quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

Windows Server 2016

Pour Windows Server 2016 sur une architecture x86_64, ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/  
AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /  
quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

Utilisez les commandes suivantes pour configurer CloudHSM CLI.

Pour démarrer une instance EC2 Linux pour un SDK client 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP du ou des HSM de votre cluster.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Pour démarrer une instance EC2 Windows pour le client SDK 5

- Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'adresse IP du ou des HSM de votre cluster.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Utiliser la CLI CloudHSM

Utilisez les commandes suivantes pour démarrer et utiliser la CLI CloudHSM.

1. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. Utilisez la commande login pour vous connecter au cluster. Tous les utilisateurs peuvent utiliser cette commande.

La commande de l'exemple suivant se connecte à admin, qui est le compte [admin](#) par défaut. Vous définissez le mot de passe de l'utilisateur lors de l'[activation du cluster](#).

```
aws-cloudhsm > login --username admin --role admin
```

Le système vous invite à saisir votre mot de passe. Vous entrez le mot de passe, et le résultat indique que la commande a été exécutée avec succès.

```
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "admin",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. Exécutez la commande `user list` pour répertorier tous les utilisateurs du cluster.

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "app_user",
        "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

4. Utilisez `user create` pour créer un utilisateur CU nommé **example_user**.

Vous pouvez créer CUs parce que, lors d'une étape précédente, vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur administrateur. Seuls les utilisateurs administrateur peuvent effectuer des

tâches de gestion des utilisateurs, telles que la création et la suppression d'utilisateurs et la modification des mots de passe des autres utilisateurs.

```
aws-cloudhsm > user create --username example_user --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "example_user",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

5. Utilisez `user list` pour répertorier tous les utilisateurs du cluster.

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "example_user",
        "role": "crypto_user",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "app_user",
        "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

6. Utilisez la `logout` commande pour vous déconnecter du AWS CloudHSM cluster.

```
aws-cloudhsm > logout  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": "Logout successful"  
}
```

7. Utilisez la CLI pour exécuter la commande `quit`.

```
aws-cloudhsm > quit
```

Modes de commande dans la CLI CloudHSM

Dans la CLI CloudHSM, vous pouvez exécuter des commandes de deux manières différentes : en mode commande unique et en mode interactif. Le mode interactif est conçu pour les utilisateurs et le mode commande unique est conçu pour les scripts.

Note

Toutes les commandes fonctionnent en mode interactif et en mode commande unique.

Mode interactif

Utilisez les commandes suivantes pour démarrer le mode interactif de la CLI CloudHSM

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```


Lorsque vous utilisez la CLI en mode interactif, vous pouvez vous connecter à un compte utilisateur à l'aide de la commande `login`.

```
aws-cloudhsm > login --username <USERNAME> --role <ROLE>
```

Pour afficher toutes les commandes de la CLI CloudHSM, exécutez la commande suivante :

```
aws-cloudhsm > help
```

Pour obtenir la syntaxe d'une commande de la CLI CloudHSM, exécutez la commande suivante :

```
aws-cloudhsm > help <command-name>
```

Pour obtenir la liste des utilisateurs du HSMs, entrez `user list`.

```
aws-cloudhsm > user list
```

Pour terminer votre session dans la CLI CloudHSM, exécutez la commande suivante :

```
aws-cloudhsm > quit
```

Mode commande unique

Note

Lorsque vous utilisez le mode commande unique, vous devez éviter tout caractère spécial dans les variables d'environnement et les arguments de ligne de commande susceptibles d'être interprétés par votre interpréteur de commandes.

Si vous exécutez la CLI CloudHSM en mode commande unique, vous devez définir deux variables d'environnement pour fournir des informations d'identification : `CLOUDHSM_PIN` et `CLOUDHSM_ROLE` :

```
$ export CLOUDHSM_ROLE=admin
```

```
$ export CLOUDHSM_PIN=admin_username:admin_password
```

Ensuite, vous pouvez exécuter des commandes à l'aide des informations d'identification stockées dans votre environnement.

```
$ cloudhsm-cli user change-password --username alice --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "alice",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

Attributs de clé de la CLI CloudHSM

Cette rubrique décrit comment utiliser la CLI CloudHSM pour définir des attributs clés. Un attribut de clé de la CLI CloudHSM peut définir le type d'une clé, le mode de fonctionnement d'une clé ou le libellé d'une clé. Certains attributs définissent des caractéristiques uniques (le type d'une clé, par exemple). Les autres attributs peuvent être définis sur vrai ou faux. Leur modification active ou désactive une partie des fonctionnalités de la clé.

Pour des exemples montrant comment utiliser les attributs clés, consultez les commandes répertoriées sous la commande parent [La catégorie clé de la CLI CloudHSM](#).

Les rubriques suivantes fournissent des informations supplémentaires sur les attributs clés de la CLI CloudHSM.

Rubriques

- [Attributs pris en charge pour la CLI CloudHSM](#)
- [Vérifier la valeur dans la CLI CloudHSM](#)
- [Sujets connexes pour CloudHSM CLI](#)

Attributs pris en charge pour la CLI CloudHSM

Il est conseillé de spécifier uniquement des valeurs pour les attributs que vous souhaitez restreindre. Si vous n'indiquez pas de valeur, la CLI CloudHSM utilise la valeur par défaut spécifiée dans le tableau ci-dessous.

Le tableau suivant répertorie les attributs clés, les valeurs possibles, les valeurs par défaut et les notes associées pour la CLI CloudHSM. Une cellule vide dans la colonne Valeur indique qu'il n'y a aucune valeur par défaut attribuée à l'attribut.

Attribut de la CLI CloudHSM	Value	Modifiable avec une clé set-attribute	Réglable lors de la création de la clé
<code>always-sensitive</code>	La valeur est <code>True</code> si <code>sensitive</code> a toujours été défini sur <code>True</code> et n'a jamais changé.	Non	Non
<code>check-value</code>	Valeur de contrôle de clé de la clé. Pour plus d'informations, consultez Informations supplémentaires .	Non	Non
<code>class</code>	Les valeurs possibles sont : <code>secret-key</code> , <code>public-key</code> et <code>private-key</code> .	Non	Oui
<code>curve</code>	Courbe elliptique utilisée pour générer la paire de clés EC. Valeurs valides : <code>secp224r1</code> <code>secp256r1</code> <code>,prime256v1</code> <code>,secp384r1</code> <code>,secp256k1</code> <code>,secp521r1</code> , et <code>ed25519</code>	Non	Réglable avec EC, non paramétrable avec RSA

Attribut de la CLI CloudHSM	Value	Modifiable avec une clé set-attribute	Réglable lors de la création de la clé
	ed25519 n'est pris en charge que sur les instances hsm2m.medium en mode non FIPS.		
decrypt	Valeur par défaut : False	Oui	Oui
derive	Valeur par défaut : False	Derive peut être défini sur les instances de hsm2m.medium. Il ne peut pas être défini pour les clés RSA sur les instances hsm1.medium.	Oui
destroyable	Valeur par défaut : True	Oui	Oui
ec-point	Pour les clés EC, le codage DER de la norme ANSI X9.62 vaut ECPoint « Q » au format hexadécimal. Pour les autres types de clé, cet attribut n'existe pas.	Non	Non
encrypt	Valeur par défaut : False	Oui	Oui
extractable	Valeur par défaut : True	Non	Oui

Attribut de la CLI CloudHSM	Value	Modifiable avec une clé set-attribute	Réglable lors de la création de la clé
id	Par défaut : Empty	l'identifiant peut être défini sur les instances de hsm2m.medium. Il ne peut pas être défini sur les instances de hsm1.medium.	Oui
key-length-bytes	Nécessaire pour générer une clé AES. Valeurs valides : 16,24, et 32 octets.	Non	Non
key-type	Les valeurs possibles sont : aes, rsa et ec	Non	Oui
label	Par défaut : Empty	Oui	Oui
local	Par défaut : True pour les clés générées dans le HSM, False pour les clés importées dans le HSM.	Non	Non
modifiable	Valeur par défaut : True	Peut être changé de vrai à faux, mais pas de faux à vrai.	Oui

Attribut de la CLI CloudHSM	Value	Modifiable avec une clé set-attribute	Réglable lors de la création de la clé
modulus	Module qui a été utilisé pour générer une paire de clés RSA. Pour les autres types de clé, cet attribut n'existe pas.	Non	Non
modulus-size-bits	Requis pour générer une paire de clés RSA. La valeur minimale est 2048.	Non	Réglable avec RSA, non paramétrable avec EC
never-extractable	La valeur est True si extractable n'a jamais été défini sur False. La valeur est False si extractable a déjà été défini sur True.	Non	Non
private	Valeur par défaut : True	Non	Oui
public-exponent	Requis pour générer une paire de clés RSA. Valeurs valides : la valeur doit être un nombre impair supérieur ou égal à 65537.	Non	Réglable avec RSA, non paramétrable avec EC

Attribut de la CLI CloudHSM	Value	Modifiable avec une clé set-attribute	Réglable lors de la création de la clé
<code>sensitive</code>	Valeur par défaut : - La valeur est <code>True</code> pour les clés AES et les clés privées EC et RSA. - La valeur est <code>False</code> pour les clés publiques EC et RSA.	Non	Paramétrable avec des clés privées, non paramétrable avec des clés publiques.
<code>sign</code>	Par défaut : - La valeur est <code>True</code> pour les clés AES. - La valeur est <code>False</code> pour les clés RSA et EC.	Oui	Oui
<code>token</code>	Valeur par défaut : <code>True</code>	Peut être changé de faux à vrai, mais pas de vrai à faux.	Oui
<code>trusted</code>	Valeur par défaut : <code>False</code>	Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent définir ce paramètre.	Non
<code>unwrap</code>	Valeur par défaut : <code>False</code>	Oui	Oui, sauf pour les clés publiques.

Attribut de la CLI CloudHSM	Value	Modifiable avec une clé set-attribute	Réglable lors de la création de la clé
unwrap-template	Les valeurs doivent utiliser le modèle d'attribut appliqué à toute clé désencapsulée à l'aide de cette clé d'encapsulation.	Oui	Non
verify	Par défaut : - La valeur est True pour les clés AES. - La valeur est False pour les clés RSA et EC.	Oui	Oui
wrap	Valeur par défaut : False	Oui	Oui, sauf pour les clés privées.
wrap-template	Les valeurs doivent utiliser le modèle d'attribut pour correspondre à la clé encapsulée à l'aide de cette clé d'encapsulation.	Oui	Non
wrap-with-trusted	Valeur par défaut : False	Oui	Oui

Vérifier la valeur dans la CLI CloudHSM

La valeur de contrôle dans la CLI CloudHSM est un hachage ou une somme de contrôle sur 3 octets d'une clé générée lorsque le HSM importe ou génère une clé. Vous pouvez également calculer une valeur de contrôle en dehors du HSM, par exemple après avoir exporté une clé. Vous pouvez ensuite

comparer les valeurs de contrôle pour confirmer l'identité et l'intégrité de la clé. Pour obtenir la valeur de contrôle d'une clé, utilisez la [liste des clés](#) avec l'indicateur détaillé.

AWS CloudHSM utilise les méthodes standard suivantes pour générer une valeur de contrôle :

- Clés symétriques : les 3 premiers octets du résultat du chiffrement d'un bloc zéro avec la clé.
- Paires de clés asymétriques : les 3 premiers octets du hachage SHA-1 de la clé publique.
- Clés HMAC : la KCV pour les clés HMAC n'est pas prise en charge pour le moment.

Sujets connexes pour CloudHSM CLI

Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur la CLI CloudHSM.

- [La catégorie clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Référence pour les commandes de la CLI CloudHSM](#)

Configurations avancées pour la CLI CloudHSM

L'interface de ligne de AWS CloudHSM commande (CLI) inclut la configuration avancée suivante, qui ne fait pas partie des configurations générales utilisées par la plupart des clients. Ces configurations fournissent des fonctionnalités supplémentaires.

- [Connexion à plusieurs clusters](#)

Connexion à plusieurs clusters à l'aide de la CLI CloudHSM

Avec AWS CloudHSM le SDK client 5, vous pouvez configurer la CLI CloudHSM pour autoriser les connexions à plusieurs clusters CloudHSM à partir d'une seule instance de CLI.

Les rubriques suivantes décrivent comment utiliser la fonctionnalité multi-clusters de la CLI CloudHSM pour se connecter à plusieurs clusters.

Rubriques

- [Conditions préalables relatives à plusieurs clusters pour AWS CloudHSM](#)
- [Configuration de la CLI CloudHSM pour une fonctionnalité multicluster](#)
- [Ajoutez un cluster à votre AWS CloudHSM configuration](#)

- [Supprimer un cluster de votre AWS CloudHSM configuration](#)
- [Interagissez avec plusieurs clusters dans AWS CloudHSM](#)

Conditions préalables relatives à plusieurs clusters pour AWS CloudHSM

Avant de configurer votre cluster AWS CloudHSM pour vous connecter à plusieurs clusters, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

- Au moins deux AWS CloudHSM clusters auxquels vous souhaitez vous connecter, ainsi que leurs certificats de cluster.
- Une EC2 instance dont les groupes de sécurité sont correctement configurés pour se connecter à tous les clusters ci-dessus. Pour plus d'informations sur la configuration d'un cluster et de l'instance client, reportez-vous à la section [Mise en route avec AWS CloudHSM](#).
- Pour configurer la fonctionnalité multi-clusters, vous devez déjà avoir téléchargé et installé la CLI CloudHSM. Si vous ne l'avez pas déjà fait, consultez les instructions figurant dans [???](#).
- Vous ne pourrez pas accéder à un cluster configuré avec `./configure-cli [.exe] -a` puisqu'il ne sera pas associé à `uncluster-id`. Vous pouvez le reconfigurer en suivant `config-cli add-cluster` les instructions de ce guide.

Configuration de la CLI CloudHSM pour une fonctionnalité multicluster

Pour configurer votre CLI CloudHSM pour une fonctionnalité multicluster, procédez comme suit :

1. Identifiez les clusters auxquels vous souhaitez vous connecter.
2. Ajoutez ces clusters à la configuration de votre CLI CloudHSM à l'[aide](#) de la sous-commande `add-cluster` `configure-cli`, comme décrit ci-dessous.
3. Redémarrez tous les processus de la CLI CloudHSM afin que la nouvelle configuration prenne effet.

Ajoutez un cluster à votre AWS CloudHSM configuration

Lorsque vous vous connectez à plusieurs clusters, utilisez la `configure-cli add-cluster` commande pour ajouter un cluster à votre configuration.

Syntaxe

```
configure-cli add-cluster [OPTIONS]
```

```
--cluster-id <CLUSTER ID>
[--region <REGION>]
[--endpoint <ENDPOINT>]
[--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>]
[--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE FILE>]
[--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY FILE>]
[-h, --help]
```

Exemples

Ajoutez un cluster à l'aide du paramètre **cluster-id**

Exemple

Utilisez le paramètre `configure-cli add-cluster` ainsi que le paramètre `cluster-id` pour ajouter un cluster (avec l'ID de `cluster-1234567`) à votre configuration.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

Tip

Si l'utilisation de `configure-cli add-cluster` avec le paramètre `cluster-id` n'entraîne pas l'ajout du cluster, reportez-vous à l'exemple suivant pour une version plus longue de cette commande qui nécessite également des paramètres `--region` et `--endpoint` pour identifier le cluster ajouté. Si, par exemple, la région du cluster est différente de celle configurée par défaut dans votre interface de ligne de commande AWS, vous devez utiliser le paramètre `--region` pour utiliser la bonne région. En outre, il est possible de spécifier le point de terminaison d'AWS CloudHSM API à utiliser pour l'appel, ce qui peut être nécessaire pour diverses configurations réseau, telles que l'utilisation de points de terminaison d'interface VPC qui n'utilisent pas le nom d'hôte DNS par défaut pour AWS CloudHSM.

Ajouter un cluster à l'aide des paramètres **cluster-id**, **endpoint** et **region**

Exemple

Utilisez les paramètres `configure-cli add-cluster` ainsi que `cluster-id`, `endpoint` et `region` pour ajouter un cluster (avec l'ID de `cluster-1234567`) à votre configuration.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli add-cluster --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" add-cluster --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Pour plus d'informations sur les paramètres `--cluster-id`, `--region` et `--endpoint`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Parameters

--identifiant de cluster **<Cluster ID>**

Effectue un appel `DescribeClusters` pour rechercher toutes les adresses IP de l'interface réseau Elastic (ENI) du HSM du cluster associées à l'ID du cluster. Le système ajoute les adresses IP ENI aux fichiers AWS CloudHSM de configuration.

Note

Si vous utilisez le `--cluster-id` paramètre à partir d'une EC2 instance au sein d'un VPC qui n'a pas accès à l'Internet public, vous devez créer un point de terminaison VPC d'interface auquel vous connecter. AWS CloudHSM Pour plus d'informations sur les points de terminaison d'un VPC, veuillez consulter [???](#).

Obligatoire : oui

--point de terminaison *<Endpoint>*

Spécifiez le point de terminaison de l' AWS CloudHSM API utilisé pour effectuer l'DescribeClustersappel. Vous devez définir cette option en combinaison avec --cluster-id.

Obligatoire : non

--hsm-ca-cert *<HsmCA Certificate Filepath>*

Spécifie le chemin du fichier vers le certificat HSM CA.

Obligatoire : non

--région *<Region>*

Spécifiez la région de votre cluster. Vous devez définir cette option en combinaison avec --cluster-id.

Si vous ne fournissez pas le paramètre --region, le système choisit la région en essayant de lire les variables d'environnement AWS_DEFAULT_REGION ou AWS_REGION. Si ces variables ne sont pas définies, le système vérifie la région associée à votre profil dans votre fichier AWS Config (généralement ~/.aws/config), sauf si vous avez spécifié un autre fichier dans la variable d'environnement AWS_CONFIG_FILE. Si aucune des options ci-dessus n'est définie, le système utilise par défaut la région us-east-1.

Obligatoire : non

-- client-cert-hsm-tls -fichier *<client certificate hsm tls path>*

Chemin d'accès au certificat client utilisé pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM.

N'utilisez cette option que si vous avez enregistré au moins une ancre de confiance sur HSM avec la CLI CloudHSM. Vous devez définir cette option en combinaison avec --client-key-hsm-tls-file.

Obligatoire : non

-- client-key-hsm-tls -fichier *<client key hsm tls path>*

Chemin d'accès à la clé client utilisée pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM.

N'utilisez cette option que si vous avez enregistré au moins une ancre de confiance sur HSM avec la CLI CloudHSM. Vous devez définir cette option en combinaison avec --client-cert-hsm-tls-file.

Obligatoire : non

Supprimer un cluster de votre AWS CloudHSM configuration

Lorsque vous vous connectez à plusieurs clusters à l'aide de la CLI CloudHSM, `configure-cli remove-cluster` utilisez la commande pour supprimer un cluster de votre configuration.

Syntaxe

```
configure-cli remove-cluster [OPTIONS]  
    --cluster-id <CLUSTER ID>  
    [-h, --help]
```

Exemples

Supprimer un cluster à l'aide du paramètre **cluster-id**

Exemple

Utilisez le paramètre `configure-cli remove-cluster` ainsi que le paramètre `cluster-id` pour supprimer un cluster (avec l'ID de `cluster-1234567`) de votre configuration.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli remove-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" remove-cluster --  
cluster-id <cluster-1234567>
```

Pour plus d'informations sur le paramètre `--cluster-id`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Paramètre

--identifiant de cluster **<Cluster ID>**

ID du cluster à supprimer de la configuration.

Obligatoire : oui

Interagissez avec plusieurs clusters dans AWS CloudHSM

Après avoir configuré plusieurs clusters avec la CLI CloudHSM, `cloudhsm-cli` utilisez la commande pour interagir avec eux.

Exemples

Définition d'une valeur par défaut **cluster-id** lors de l'utilisation du mode interactif

Exemple

Utilisez le paramètre [???](#) ainsi que le `cluster-id` paramètre pour définir un cluster par défaut (avec l'ID `decluster-1234567`) à partir de votre configuration.

Linux

```
$ cloudhsm-cli interactive --cluster-id <cluster-1234567>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive --  
cluster-id <cluster-1234567>
```

Configuration du **cluster-id** lors de l'exécution d'une seule commande

Exemple

Utilisez le `cluster-id` paramètre pour définir le cluster (avec l'ID `decluster-1234567`) à [???](#) partir duquel vous souhaitez accéder.

Linux

```
$ cloudhsm-cli cluster hsm-info --cluster-id <cluster-1234567>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" cluster hsm-info  
--cluster-id <cluster-1234567>
```

Référence pour les commandes de la CLI CloudHSM

La CLI CloudHSM aide les administrateurs à gérer les utilisateurs de leur cluster. AWS CloudHSM La CLI CloudHSM peut être exécutée dans deux modes : le mode interactif et le mode de commande unique. Pour une mise en route rapide, consultez [Commencer à utiliser l'interface de ligne de AWS CloudHSM commande \(CLI\)](#).

Pour exécuter la plupart des commandes de la CLI CloudHSM, vous devez démarrer la CLI CloudHSM et vous connecter au HSM. Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CLI CloudHSM. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Les rubriques suivantes décrivent les commandes de la CLI CloudHSM :

Commande	Description	Type d'utilisateur
activate	Active un cluster CloudHSM et confirme qu'il s'agit d'un nouveau cluster. Cela doit être fait avant toute autre opération.	Administrateur non activé
hsm-info	Listez les HSMs dans votre cluster.	Tout ¹ , y compris les utilisateurs non authentifiés. La connexion n'est pas requise.
ecdsa	Génère une signature à l'aide d'une clé privée EC et du mécanisme de signature ECDSA.	Utilisateurs de chiffrement (CU)
ed25519ph	Génère une signature à l'aide d'une clé privée Ed25519 et du mécanisme de signature HashEd DSA.	CU
rsa-pkcs	Génère une signature à l'aide d'une clé privée RSA et du	CU

Commande	Description	Type d'utilisateur
	mécanisme de signature RSA-PKCS.	
rsa-pkcs-pss	Génère une signature à l'aide d'une clé privée RSA et du mécanisme de RSA-PKCS-PSS signature.	CU
ecdsa	Confirme qu'un fichier a été signé dans le HSM à l'aide d'une clé publique donnée. Vérifie que la signature a été générée à l'aide du mécanisme de signature ECDSA. Compare un fichier signé à un fichier source et détermine si les deux sont liés cryptographiquement en fonction d'une clé publique ecdsa et d'un mécanisme de signature donnés.	CU
ed25519ph	Vérifie les signatures HashEdDSA à l'aide d'une clé publique Ed25519.	CU

Commande	Description	Type d'utilisateur
rsa-pkcs	Confirme qu'un fichier a été signé dans le HSM à l'aide d'une clé publique donnée. Vérifie que la signature a été générée à l'aide du mécanisme de signature RSA-PKCS. Compare un fichier signé à un fichier source et détermine si les deux sont liés cryptographiquement en fonction d'une clé publique RSA et d'un mécanisme de signature donnés.	CU
rsa-pkcs-pss	Confirme qu'un fichier a été signé dans le HSM à l'aide d'une clé publique donnée. Vérifie que la signature a été générée à l'aide du mécanisme de RSA-PKCS-PSS signature. Compare un fichier signé à un fichier source et détermine si les deux sont liés cryptographiquement en fonction d'une clé publique RSA et d'un mécanisme de signature donnés.	CU
Key delete	Supprime une clé de votre AWS CloudHSM cluster.	CU
key generate-file	Génère un fichier clé dans votre AWS CloudHSM cluster.	CU

Commande	Description	Type d'utilisateur
clé generate-asymmetric-pair RSA	Génère une paire de clés RSA asymétrique dans votre AWS CloudHSM cluster.	CU
clé generate-asymmetric-pair ec	Génère une paire de clés à courbe elliptique asymétrique (EC) dans votre cluster. AWS CloudHSM	CU
clé generate-symmetric aes	Génère une clé AES symétrique dans votre AWS CloudHSM cluster.	CU
key generate-symmetric generic-secret	Génère une clé secrète générique symétrique dans votre AWS CloudHSM cluster.	CU
clé d'importation pem	Importe une clé au format PEM dans un HSM. Vous pouvez l'utiliser pour importer des clés publiques générées hors du HSM.	CU
Key list	Trouve toutes les clés de l'utilisateur actuel présent dans votre AWS CloudHSM cluster.	CU
répliquer la clé	Répliquez une clé d'un cluster source vers un cluster de destination cloné.	CU
key set-attribute	Définit les attributs des clés de votre AWS CloudHSM cluster.	CUs peuvent exécuter cette commande, les administrateurs peuvent définir l'attribut sécurisé.

Commande	Description	Type d'utilisateur
key share	Partage une clé avec d'autres CUs membres de votre AWS CloudHSM cluster.	CU
Key unshare	Annule le partage d'une clé avec les autres CUs membres de votre AWS CloudHSM cluster.	CU
aes-gcm	Déballer une clé de charge utile dans le cluster à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage AES-GCM.	CU
aes-no-pad	Déballer une clé de charge utile dans le cluster à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage AES-NO-PAD.	CU
aes-pkcs5-pad	Déballer une clé de charge utile à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage AES- PKCS5 -PAD.	CU
aes-zero-pad	Déballer une clé de charge utile dans le cluster à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage AES-ZERO-PAD.	CU

Commande	Description	Type d'utilisateur
cloudhsm-aes-gcm	Déballe une clé de charge utile dans le cluster à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage. CLOUDHSM-AES-GCM	CU
rsa-aes	Déballe une clé de charge utile à l'aide d'une clé privée RSA et du mécanisme de déballage RSA-AES.	CU
rsa-oaep	Déballe une clé de charge utile à l'aide de la clé privée RSA et du mécanisme de déballage RSA-OAEP.	CU
rsa-pkcs	Déballe une clé de charge utile à l'aide de la clé privée RSA et du mécanisme de déballage RSA-PKCS.	CU
aes-gcm	Enveloppe une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le HSM et du mécanisme d'encapsulation AES-GCM.	CU
aes-no-pad	Encapsule une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le HSM et du AES-NO-PAD mécanisme d'encapsulation.	CU
aes-pkcs5-pad	Enveloppe une clé de charge utile à l'aide d'une touche AES sur le HSM et du mécanisme d'encapsulation AES- PKCS5 - PAD.	CU

Commande	Description	Type d'utilisateur
aes-zero-pad	Encapsule une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le HSM et du AES-ZERO-PAD mécanisme d'encapsulation.	CU
cloudhsm-aes-gcm	Encapsule une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le HSM et du CLOUDHSM-AES-GCM mécanisme d'encapsulation.	CUs
rsa-aes	Encapsule une clé de charge utile à l'aide d'une clé publique RSA sur le HSM et du mécanisme d'encapsulation RSA-AES.	CU
rsa-oaep	Encapsule une clé de charge utile à l'aide d'une clé publique RSA sur le HSM et du mécanisme d'encapsulation RSA-OAEP.	CU

Commande	Description	Type d'utilisateur
Utilisez la <code>key wrap rsa-pkcs</code> commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé publique RSA sur le module de sécurité matériel (HSM) et le mécanisme d'encapsulation. RSA-PKCS L'extractable attribut de la clé de charge utile doit être défini sur <code>true</code> Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques. Pour utiliser la <code>key wrap rsa-pkcs</code> commande, vous devez d'abord disposer d'une clé RSA dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une paire de clés RSA à l'aide de la <code>La generate-asymmetric-pair</code> catégorie dans la CLI CloudHSM commande et de l'<code>wrap</code> attribut définis sur <code>true</code> Type utilisateur Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.	Encapsule une clé de charge utile à l'aide d'une clé publique RSA sur le HSM et du mécanisme d'encapsulation RSA-PKCS.	CU
Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)		

Commande	Description	Type d'utilisateur
login	Connectez-vous à votre AWS CloudHSM cluster.	Administrateur, utilisateur du chiffrement (CU) et utilisateur de l'appareil (AU)
logout	Déconnectez-vous de votre AWS CloudHSM cluster.	Administrateur, CU et utilisateur de l'appareil (AU)
quorum token-sign delete	Supprime un ou plusieurs jetons pour un service autorisé par quorum.	Admin
quorum token-sign generate	Génère un jeton pour un service autorisé par quorum.	Admin
quorum token-sign list	Répertorie tous les jetons de quorum token-sign présents dans votre cluster CloudHSM.	Tout ¹ , y compris les utilisateurs non authentifiés. La connexion n'est pas requise.
signe du jeton quorum list-quorum-values	Répertorie les valeurs de quorum définies dans votre cluster CloudHSM.	Tout ¹ , y compris les utilisateurs non authentifiés. La connexion n'est pas requise.
signe du jeton quorum set-quorum-value	Définit une nouvelle valeur de quorum pour un service autorisé par quorum.	Admin
user change-mfa	Modifie la stratégie d'authentification multifactorielle (MFA) d'un utilisateur.	Administrateur, CU

Commande	Description	Type d'utilisateur
user change-password	Modifie les mots de passe des utilisateurs sur le HSMs. Tout utilisateur peut modifier son propre mot de passe. Les administrateurs peuvent modifier le mot de passe de n'importe quel utilisateur.	Administrateur, CU
user create	Crée un utilisateur dans votre AWS CloudHSM cluster.	Admin
user delete	Supprime un utilisateur de votre AWS CloudHSM cluster.	Admin
user list	Répertorie les utilisateurs de votre AWS CloudHSM cluster.	Tout ¹ , y compris les utilisateurs non authentifiés. La connexion n'est pas requise.
user change-quorum token-sign register	Enregistre la stratégie de quorum token-sign par quorum pour un utilisateur.	Admin

Annotations

- [1] Tous les utilisateurs incluent tous les rôles répertoriés et les utilisateurs non connectés.

Catégorie de cluster dans la CLI CloudHSM

Dans la cluster CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande spécifique aux clusters. Actuellement, la catégorie de cluster comprend les commandes suivantes :

Rubriques

- [Activer un cluster à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Liste HSMs avec CLI CloudHSM](#)

- [La catégorie mtls du cluster dans la CLI CloudHSM](#)

Activer un cluster à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la cluster activate commande de la [CLI CloudHSM pour activer un](#) nouveau cluster dans. AWS CloudHSM Cette commande doit être exécutée avant que le cluster puisse être utilisé pour effectuer des opérations cryptographiques.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Administrateur non activé

Syntaxe

Cette commande n'a pas de paramètres.

```
aws-cloudhsm > help cluster activate
```

Activate a cluster

This command will set the initial Admin password. This process will cause your CloudHSM cluster to move into the ACTIVE state.

USAGE:

```
cloudhsm-cli cluster activate [OPTIONS] [--password <PASSWORD>]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--password <PASSWORD>
```

Optional: Plaintext activation password If you do not include this argument you will be prompted for it

```
-h, --help
```

Print help (see a summary with '-h')

Exemple

Cette commande active votre cluster en définissant le mot de passe initial de votre utilisateur administrateur.

```
aws-cloudhsm > cluster activate  
Enter password:  
Confirm password:  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": "Cluster activation successful"  
}
```

Rubriques en relation

- [Créer un utilisateur](#)
- [Supprimer un utilisateur](#)
- [Modifier un mot de passe utilisateur](#)

Liste HSMs avec CLI CloudHSM

Utilisez la `cluster hsm-info` commande de la CLI CloudHSM pour répertorier les HSMs modules de sécurité matériels () AWS CloudHSM de votre cluster. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à la CLI CloudHSM pour exécuter cette commande.

Note

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration utilisés par le AWS CloudHSM client et les outils de ligne de commande. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas s'appliquer HSMs à tous les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help cluster hsm-info
```

List info about each HSM in the cluster

Usage: cloudhsm-cli cluster hsm-info [OPTIONS]

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>` Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`-h, --help` Print help

Exemple

Cette commande répertorie les éléments HSMs présents dans votre AWS CloudHSM cluster.

```
aws-cloudhsm > cluster hsm-info
```

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "hsm": [
      {
        "vendor": "Marvell Semiconductors, Inc.",
        "model": "NITROX-III CNN35XX-NFBE",
        "serial-number": "5.3G1941-ICM000590",
        "hardware-version-major": "5",
        "hardware-version-minor": "3",
        "firmware-version-major": "2",
        "firmware-version-minor": "6",
        "firmware-build-number": "16",
        "firmware-id": "CNN35XX-NFBE-FW-2.06-16"
        "fips-state": "2 [FIPS mode with single factor authentication]"
      },
      {
        "vendor": "Marvell Semiconductors, Inc.",
        "model": "NITROX-III CNN35XX-NFBE",
        "serial-number": "5.3G1941-ICM000625",
        "hardware-version-major": "5",
        "hardware-version-minor": "3",
        "firmware-version-major": "2",
```

```

    "firmware-version-minor": "6",
    "firmware-build-number": "16",
    "firmware-id": "CNN35XX-NFBE-FW-2.06-16"
    "fips-state": "2 [FIPS mode with single factor authentication]"
  },
  {
    "vendor": "Marvell Semiconductors, Inc.",
    "model": "NITROX-III CNN35XX-NFBE",
    "serial-number": "5.3G1941-ICM000663",
    "hardware-version-major": "5",
    "hardware-version-minor": "3",
    "firmware-version-major": "2",
    "firmware-version-minor": "6",
    "firmware-build-number": "16",
    "firmware-id": "CNN35XX-NFBE-FW-2.06-16"
    "fips-state": "2 [FIPS mode with single factor authentication]"
  }
]
}
}

```

L'objet possède les attributs suivants :

- Fournisseur : nom du fournisseur du HSM.
- Modèle : le numéro de modèle du HSM.
- Numéro de série : le numéro de série du HSM. Cela peut changer en raison des remplacements.
- Hardware-version-major : La version matérielle majeure.
- Hardware-version-minor : La version matérielle mineure.
- Firmware-version-major : La version principale du microprogramme.
- Firmware-version-minor : Version mineure du microprogramme.
- Firmware-build-number : Numéro de version du microprogramme.
- Firmware-id: ID du microprogramme, qui inclut les versions majeures et mineures ainsi que le build.
- État FIPS : mode FIPS du cluster et de ce qu'il contient. HSMs En mode FIPS, le résultat est « 2 [mode FIPS avec authentification à facteur unique] ». En mode non FIPS, le résultat est « 0 [mode non FIPS avec authentification à facteur unique] ».

Rubriques en relation

- [Activer un cluster à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

La catégorie mtls du cluster dans la CLI CloudHSM

Dans la cluster mtls CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande AWS CloudHSM spécifique aux clusters. Actuellement, cette catégorie comprend les commandes suivantes :

Rubriques

- [Désenregistrer une ancre de confiance avec la CLI CloudHSM](#)
- [Obtenez le niveau d'application mTLS avec la CLI CloudHSM](#)
- [Répertorier les ancres de confiance avec la CLI CloudHSM](#)
- [Enregistrer une ancre de confiance avec la CLI CloudHSM](#)
- [Définissez le niveau d'application mTLS à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Désenregistrer une ancre de confiance avec la CLI CloudHSM

Utilisez la cluster mtls deregister-trust-anchor commande de la CLI CloudHSM pour annuler l'enregistrement d'une ancre de confiance pour le protocole TLS mutuel entre le client et. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur administrateur.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls deregister-trust-anchor
```

```
Deregister a trust anchor for mtls
```

```
Usage: cluster mtls deregister-trust-anchor [OPTIONS] --certificate-reference  
[<CERTIFICATE_REFERENCE>...]
```

Options:

```
--certificate-reference <CERTIFICATE_REFERENCE>  A hexadecimal or decimal  
certificate reference  
--cluster-id <CLUSTER_ID>  Unique Id to choose which of the clusters in the  
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value  
provided when interactive mode was started, or error  
--approval <APPROVAL>  Filepath of signed quorum token file to approve operation  
-h, --help              Print help
```

Exemple**Example**

Dans l'exemple suivant, cette commande supprime une ancre de confiance du HSM.

```
aws-cloudhsm > cluster mtls deregister-trust-anchor --certificate-reference 0x01  
  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "message": "Trust anchor with reference 0x01 deregistered successfully"  
  }  
}
```

Vous pouvez ensuite exécuter la list-trust-anchors commande pour confirmer que Trust Anchor a été désenregistré du : AWS CloudHSM

```
aws-cloudhsm > cluster mtls list-trust-anchors  
  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "trust_anchors": []  
  }  
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<CERTIFICATE_REFERENCE>

Référence de certificat hexadécimale ou décimale.

Obligatoire : oui

Warning

Après avoir annulé l'enregistrement d'une ancre de confiance dans le cluster, toutes les connexions MTLS existantes utilisant le certificat client signé par cette ancre de confiance seront supprimées.

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de cluster de quorum est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [cluster MTLS reregister-trust-anchor](#)
- [cluster MTLS list-trust-anchors](#)
- [Configuration des MTL \(recommandé\)](#)

Obtenez le niveau d'application mTLS avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `cluster mtls get-enforcement` commande de la CLI CloudHSM pour obtenir le niveau d'application de l'utilisation du protocole TLS mutuel entre le client et. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin
- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur administrateur ou utilisateur cryptographique (CUs).

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls get-enforcement
```

Get the status of mtls enforcement in the cluster

Usage: cluster mtls get-enforcement [OPTIONS]

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>` Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`-h, --help` Print help

Exemple

Example

Dans l'exemple suivant, cette commande répertorie le niveau d'application MTLS du AWS CloudHSM.

```
aws-cloudhsm > cluster mtls get-enforcement
```

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "mtls-enforcement-level": "none"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

Rubriques en relation

- [application des ensembles MTLS du cluster](#)
- [Configuration des MTL \(recommandé\)](#)

Répertorier les ancres de confiance avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `cluster mtls list-trust-anchors` commande de la CLI CloudHSM pour répertorier toutes les ancres de confiance qui peuvent être utilisées pour le TLS mutuel entre le client et. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls list-trust-anchors
```

```
List all trust anchors for mtls
```

```
Usage: cluster mtls list-trust-anchors [OPTIONS]
```

```
Options:
```

```
    --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the  
                                config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value  
                                provided when interactive mode was started, or error
```

```
    -h, --help                  Print help
```

Exemple

Exemple

Dans l'exemple suivant, cette commande répertorie toutes les ancres de confiance enregistrées à partir du AWS CloudHSM.

```
aws-cloudhsm > cluster mtls list-trust-anchors

{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "trust_anchors": [
      {
        "certificate-reference": "0x01",
        "certificate": "<PEM Encoded Certificate 1>",
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "certificate-reference": "0x02",
        "certificate": "<PEM Encoded Certificate 2>",
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

Rubriques en relation

- [cluster MTLS reregister-trust-anchor](#)
- [cluster MTLS deregister-trust-anchor](#)
- [Configuration des MTL \(recommandé\)](#)

Enregistrer une ancre de confiance avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `cluster mtls register-trust-anchor` commande de la CLI CloudHSM pour enregistrer une ancre de confiance pour le protocole TLS mutuel entre le client et. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin

Exigences

AWS CloudHSM Accepte les ancres de confiance avec les types de clés suivants :

Type de clé	Description
EC	Courbes secp256r1 (P-256), secp384r1 (P-384) et secp521r1 (P-521).
RSA	Clés RSA 2048 bits, 3072 bits et 4096 bits.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls register-trust-anchor
```

```
Register a trust anchor for mtls
```

```
Usage: cluster mtls register-trust-anchor [OPTIONS] --path [<PATH>...]
```

```
Options:
```

```
    --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the  
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value  
provided when interactive mode was started, or error
```

```
    --path <PATH> Filepath of the trust anchor to register
```

```
    --approval <APPROVAL> Filepath of signed quorum token file to approve operation
```

```
-h, --help                Print help
```

Exemple

Exemple

Dans l'exemple suivant, cette commande enregistre une ancre de confiance sur le HSM. Le nombre maximum d'ancres de confiance pouvant être enregistrées est de deux (2).

```
aws-cloudhsm > cluster mtls register-trust-anchor --path /home/rootCA

{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "trust_anchor": {
      "certificate-reference": "0x01",
      "certificate": "<PEM Encoded Certificate>",
      "cluster-coverage": "full"
    }
  }
}
```

Vous pouvez ensuite exécuter la `list-trust-anchors` commande pour confirmer que l'ancre de confiance a été enregistrée sur AWS CloudHSM :

```
aws-cloudhsm > cluster mtls list-trust-anchors

{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "trust_anchors": [
      {
        "certificate-reference": "0x01",
        "certificate": "<PEM Encoded Certificate>",
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PATH>

Chemin de fichier de l'ancre de confiance à enregistrer.

Obligatoire : oui

Note

AWS CloudHSM prend en charge l'enregistrement des certificats intermédiaires en tant qu'ancre de confiance. Dans de tels cas, l'intégralité du fichier de chaîne de certificats codé PEM doit être enregistré sur le HSM, les certificats étant classés par ordre hiérarchique.

AWS CloudHSM prend en charge une chaîne de certificats de 6980 octets.

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de cluster de quorum est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [cluster MTLS deregister-trust-anchor](#)
- [cluster MTLS list-trust-anchors](#)
- [Configuration des MTL \(recommandé\)](#)

Définissez le niveau d'application mTLS à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `cluster mtls set-enforcement` commande de la CLI CloudHSM pour définir le niveau d'application de l'utilisation du protocole TLS mutuel entre le client et. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Administrateur avec nom d'utilisateur en tant qu'administrateur

Exigences

Pour exécuter cette commande :

- Au moins une ancre de confiance a été enregistrée avec succès sur le AWS CloudHSM.
- Configurez la CLI CloudHSM avec la clé privée et le certificat client appropriés, puis démarrez la CLI CloudHSM dans le cadre d'une connexion TLS mutuelle.
- Vous devez être connecté en tant qu'administrateur par défaut avec le nom d'utilisateur « admin ». Aucun autre utilisateur administrateur ne pourra exécuter cette commande.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls set-enforcement
```

```
Set mtls enforcement policy in the cluster
```

```
Usage: cluster mtls set-enforcement [OPTIONS] --level [<LEVEL>...]
```

Options:

--cluster-id **<CLUSTER_ID>** Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--level **<LEVEL>** Level to be set for mtls in the cluster [possible values: none, cluster]

--approval **<APPROVAL>** Filepath of signed quorum token file to approve operation

-h, --help Print help

Exemple

Example

Dans l'exemple suivant, cette commande définit le niveau d'application MTLS du cluster AWS CloudHSM à être. La commande set-enforcement ne peut être exécutée que dans le cadre d'une

connexion TLS mutuelle et connecté en tant qu'utilisateur administrateur avec le nom d'utilisateur en tant qu'administrateur, voir [définir l'application MTLS](#) pour. AWS CloudHSM

```
aws-cloudhsm > cluster mtls set-enforcement --level cluster

{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Mtls enforcement level set to Cluster successfully"
  }
}
```

Vous pouvez ensuite exécuter la get-enforcement commande pour confirmer que le niveau d'application a été défini sur cluster :

```
aws-cloudhsm > cluster mtls get-enforcement

{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "mtls-enforcement-level": "cluster"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<LEVEL>

Niveau à définir pour les MTLS dans le cluster.

Valeurs valides

- cluster : appliquez l'utilisation du protocole TLS mutuel entre le client et AWS CloudHSM dans le cluster.

- **none** : n'appliquez pas l'utilisation du protocole TLS mutuel entre le client et AWS CloudHSM dans le cluster.

Obligatoire : oui

 Warning

Une fois que vous aurez imposé l'utilisation de MTLS dans le cluster, toutes les connexions non MTLS existantes seront supprimées et vous ne pourrez vous connecter au cluster qu'avec des certificats MTLS.

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.
Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de cluster de quorum est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [cluster mtls get-enforcement](#)
- [Configuration des MTL \(recommandé\)](#)

La catégorie cryptographique dans la CLI CloudHSM

Dans la crypto CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande spécifique aux opérations cryptographiques. Actuellement, cette catégorie comprend les commandes suivantes :

- [sign](#)
 - [ecdsa](#)
 - [ed25519ph](#)
 - [rsa-pkcs](#)
 - [rsa-pkcs-pss](#)
- [vérifier](#)
 - [ecdsa](#)
 - [ed25519ph](#)

- [rsa-pkcs](#)
- [rsa-pkcs-pss](#)

La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM

Dans la crypto sign CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'il est combiné à la catégorie parent, utilise une clé privée choisie AWS CloudHSM dans votre cluster pour générer une signature. crypto sign comporte les sous-commandes suivantes :

- [Génération d'une signature à l'aide du mécanisme ECDSA dans la CLI CloudHSM](#)
- [Génération d'une signature à l'aide du mécanisme HashEd DSA dans la CLI CloudHSM](#)
- [Génération d'une signature à l'aide du mécanisme RSA-PKCS dans la CLI CloudHSM](#)
- [Générez une signature avec le RSA-PKCS-PSS mécanisme de la CLI CloudHSM](#)

Pour l'utiliser crypto sign, vous devez disposer d'une clé privée dans votre HSM. Vous pouvez générer une clé privée à l'aide des commandes suivantes :

- [clé generate-asymmetric-pair ec](#)
- [clé generate-asymmetric-pair RSA](#)

Génération d'une signature à l'aide du mécanisme ECDSA dans la CLI CloudHSM

Utilisez la crypto sign ecdsa commande de la CLI CloudHSM pour générer une signature à l'aide d'une clé privée EC et du mécanisme de signature ECDSA.

Pour utiliser la crypto sign ecdsa commande, vous devez d'abord disposer d'une clé privée EC dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une clé privée EC à l'aide de la [Génération d'une paire de clés EC asymétriques à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande dont l'attribut est défini sur true.

La signature ECDSA résultante est générée dans le format r | s dans lequel les composants r et s sont concaténés sous forme de données binaires brutes et renvoyés au format codé base64.

Note

Les signatures peuvent être vérifiées à l'aide de [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#) sous-commandes.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help crypto sign ecdsa
```

Sign with the ECDSA mechanism

Usage: `crypto sign ecdsa --key-filter [<KEY_FILTER>] --hash-function <HASH_FUNCTION> [--data-path <DATA_PATH> | --data <DATA>]`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--key-filter [<KEY_FILTER>]`

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key

`--hash-function <HASH_FUNCTION>`

[possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

`--data-path <DATA_PATH>`

The path to the file containing the data to be signed

`--data <DATA>`

Base64 Encoded data to be signed

`--approval <APPROVAL>`

Filepath of signed quorum token file to approve operation

`--data-type <DATA_TYPE>`

The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw, digest]

`-h, --help`

Print help

Exemple

Ces exemples montrent comment générer une signature crypto sign ecdsa à l'aide du mécanisme de signature et de la fonction de SHA256 hachage ECDSA. Cette commande utilise une clé privée dans le HSM.

Exemple Exemple : génération d'une signature pour les données codées en base 64

```
aws-cloudhsm > crypto sign ecdsa --key-filter attr.label=ec-private --hash-function sha256 --data YWJjMTIz
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key-reference": "0x000000000007808dd",
    "signature": "4zki+FzjhP7Z/KqoQvh4ueMAxQQVp7FQguZ2w0S3Q5bzk
+Hc5irV5iTkuxQbropPttVFZ8V6FgR2fz+sPegwCw=="
  }
}
```

Exemple Exemple : génération d'une signature pour un fichier de données

```
aws-cloudhsm > crypto sign ecdsa --key-filter attr.label=ec-private --hash-function sha256 --data-path data.txt
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key-reference": "0x000000000007808dd",
    "signature": "4zki+FzjhP7Z/KqoQvh4ueMAxQQVp7FQguZ2w0S3Q5bzk
+Hc5irV5iTkuxQbropPttVFZ8V6FgR2fz+sPegwCw=="
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<DATA>

Données codées en Base64 à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<DATA_PATH>

Spécifie l'emplacement des données à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage.

Valeurs valides :

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

Obligatoire : oui

<KEY_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, consultez la section Attributs clés de la CLI CloudHSM.

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service d'utilisation des clés de la clé privée est supérieure à 1.

<DATA_TYPE>

Spécifie si la valeur du paramètre de données doit être hachée dans le cadre de l'algorithme de signature. `raw` À utiliser pour les données non hachées ; à utiliser `digest` pour les résumés déjà hachés.

Valeurs valides :

- raw
- digérer

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

Génération d'une signature à l'aide du mécanisme HashEd DSA dans la CLI CloudHSM

 Important

HashEd Les opérations de signature DSA ne sont prises en charge que sur les instances hsm2m.medium en mode non FIPS.

Utilisez la `crypto sign ed25519ph` commande de la CLI CloudHSM pour générer une signature à l'aide d'une clé privée Ed25519 et du mécanisme de signature DSA. HashEd Pour plus d'informations sur le HashEd DSA, voir le [NIST SP 186-5](#), section 7.8.

Pour utiliser la `crypto sign ed25519ph` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé privée Ed25519 dans votre cluster. AWS CloudHSM Vous pouvez générer une clé privée Ed25519 à l'aide de la [Génération d'une paire de clés EC asymétriques à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande avec le `curve` paramètre défini sur `ed25519` et l'`signattribut` défini sur `true`

 Note

Les signatures peuvent être vérifiées à l' AWS CloudHSM aide de [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#) sous-commandes.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.
- HashEdLes opérations de signature DSA ne sont prises en charge que sur les instances hsm2m.medium en mode non FIPS.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help crypto sign ed25519ph
```

Sign with the Ed25519ph mechanism

Usage: `crypto sign ed25519ph [OPTIONS] --key-filter [<KEY_FILTER>...] --data-type <DATA_TYPE> --hash-function <HASH_FUNCTION> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--key-filter [<KEY_FILTER>...]`

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a matching key

`--data-path <DATA_PATH>`

The path to the file containing the data to be signed

`--data <DATA>`

Base64 Encoded data to be signed

`--approval <APPROVAL>`

Filepath of signed quorum token file to approve operation

`--data-type <DATA_TYPE>`

The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw, digest]

`--hash-function <HASH_FUNCTION>`

Hash function [possible values: sha512]

`-h, --help`

Print help

Exemple

Ces exemples montrent comment générer une signature crypto sign ed25519ph à l'aide du mécanisme de signature et de la fonction de hachage ED25519ph. sha512 Cette commande utilise une clé privée dans le HSM.

Exemple Exemple : génération d'une signature pour les données codées en base 64

```
aws-cloudhsm > crypto sign ed25519ph \
--key-filter attr.label=ed25519-private \
--data-type raw \
--hash-function sha512 \
--data YWJj
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key-reference": "0x00000000000401cdf",
    "signature": "mKcCIvC4Ehqp0w+BPWg/gJ5GK0acf/h20UmbuU5trkEx
+FBCRjwqNVogA9BirfWqoQuMYeY2Biqq0RwqJgg0Bg=="
  }
}
```

Exemple Exemple : génération d'une signature pour un fichier de données

```
aws-cloudhsm > crypto sign ed25519ph \
--key-filter attr.label=ed25519-private \
--data-type raw \
--hash-function sha512 \
--data-path data.txt
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key-reference": "0x00000000000401cdf",
    "signature": "mKcCIvC4Ehqp0w+BPWg/gJ5GK0acf/h20UmbuU5trkEx
+FBCRjwqNVogA9BirfWqoQuMYeY2Biqq0RwqJgg0Bg=="
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<DATA>

Données codées en Base64 à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<DATA_PATH>

Spécifie l'emplacement des données à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire dans le paramètre de données)

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage. ED25519ph ne prend en charge que. SHA512

Valeurs valides :

- sha512

Obligatoire : oui

<KEY_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, consultez. [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service d'utilisation des clés de la clé privée est supérieure à 1.

<DATA_TYPE>

Spécifie si la valeur du paramètre de données doit être hachée dans le cadre de l'algorithme de signature. `raw` à utiliser pour les données non hachées ; à utiliser `digest` pour les résumés déjà hachés.

Valeurs valides :

- raw
- digérer

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

Génération d'une signature à l'aide du mécanisme RSA-PKCS dans la CLI CloudHSM

Utilisez la `crypto sign rsa-pkcs` commande de la CLI CloudHSM pour générer une signature à l'aide d'une clé privée RSA et du mécanisme de signature RSA-PKCS.

Pour utiliser la `crypto sign rsa-pkcs` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé privée RSA dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une clé privée RSA à l'aide de la [Génération d'une paire de clés RSA asymétrique avec la CLI CloudHSM](#) commande dont l'attribut `signattribut` est défini sur `true`

 Note

Les signatures peuvent être vérifiées à l'aide de l'AWS CloudHSM aide de [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#) sous-commandes.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help crypto sign rsa-pkcs
```

Sign with the RSA-PKCS mechanism

Usage: `crypto sign rsa-pkcs --key-filter [<KEY_FILTER>...] --hash-function <HASH_FUNCTION> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--key-filter [<KEY_FILTER>...]`

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a matching key

`--hash-function <HASH_FUNCTION>`

[possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

`--data-path <DATA_PATH>`

The path to the file containing the data to be signed

`--data <DATA>`

Base64 Encoded data to be signed

`--approval <APPROVAL>`

Filepath of signed quorum token file to approve operation

`--data-type <DATA_TYPE>`

The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw, digest]

`-h, --help`

Print help

Exemple

Ces exemples montrent comment générer une signature `crypto sign rsa-pkcs` à l'aide du mécanisme de signature et SHA256 de la fonction de hachage RSA-PKCS. Cette commande utilise une clé privée dans le HSM.

Exemple Exemple : génération d'une signature pour les données codées en base 64

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private --hash-function sha256 --data YWJjMTIz
{
  "error_code": 0,
```

```

"data": {
  "key-reference": "0x000000000007008db",
  "signature": "XJ7mRyHnDRYrDWTQuuNb
+5mhoXx7VTsPMjg0QW4iMN7E42eNHj2Q0oovMmBdHUEH0F4HYG8FBJ0BhvGuM8J/
z6y41GbowVpUT6WzjnIQs79K9i7i6oR1TYjLnIS3r/zkimuXcS8/ZxyDzru+G09BUT9FFU/
of9cvu40yn6a5+IXuCbKNQs19uASuFARUTZ0a0Ny1CB1MulxUpqGTmI91J6evlP7k/2khwDmJ5E8FEar5/
Cvbn9t21p3Uj561ngTXrYbIZ2KHpef9jQh/cEIvFLG61sexJjQi8EdTxeDA
+I3IT00qrvvESvA9+Sj7kdG2ceIicFS8/8LwyxiIC31UHQ=="
}
}

```

Exemple Exemple : génération d'une signature pour un fichier de données

```

aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private --hash-function sha256 --data-path data.txt
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key-reference": "0x000000000007008db",
    "signature": "XJ7mRyHnDRYrDWTQuuNb
+5mhoXx7VTsPMjg0QW4iMN7E42eNHj2Q0oovMmBdHUEH0F4HYG8FBJ0BhvGuM8J/
z6y41GbowVpUT6WzjnIQs79K9i7i6oR1TYjLnIS3r/zkimuXcS8/ZxyDzru+G09BUT9FFU/
of9cvu40yn6a5+IXuCbKNQs19uASuFARUTZ0a0Ny1CB1MulxUpqGTmI91J6evlP7k/2khwDmJ5E8FEar5/
Cvbn9t21p3Uj561ngTXrYbIZ2KHpef9jQh/cEIvFLG61sexJjQi8EdTxeDA
+I3IT00qrvvESvA9+Sj7kdG2ceIicFS8/8LwyxiIC31UHQ=="
  }
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<DATA>

Données codées en Base64 à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<DATA_PATH>

Spécifie l'emplacement des données à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire dans les données)

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage.

Valeurs valides :

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

Obligatoire : oui

<KEY_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, consultez la section [Attributs clés de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service d'utilisation des clés de la clé privée est supérieure à 1.

<DATA_TYPE>

Spécifie si la valeur du paramètre de données doit être hachée dans le cadre de l'algorithme de signature. `raw` à utiliser pour les données non hachées ; à utiliser `digest` pour les résumés déjà hachés.

Pour RSA-PKCS, les données doivent être transmises au format codé DER comme spécifié dans la [RFC 8017](#), section 9.2

Valeurs valides :

- raw
- digérer

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

Générez une signature avec le RSA-PKCS-PSS mécanisme de la CLI CloudHSM

Utilisez la `crypto sign rsa-pkcs-pss` commande de la CLI CloudHSM pour générer une signature à l'aide d'une clé RSA-PKCS-PSS privée RSA et du mécanisme de signature.

Pour utiliser la `crypto sign rsa-pkcs-pss` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé privée RSA dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une clé privée RSA à l'aide de la [Génération d'une paire de clés RSA asymétrique avec la CLI CloudHSM](#) commande dont l'attribut `sign` est défini sur `true`.

Note

Les signatures peuvent être vérifiées à l'aide de la CLI CloudHSM aide de [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#) sous-commandes.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help crypto sign rsa-pkcs-pss  
Sign with the RSA-PKCS-PSS mechanism
```

```
Usage: crypto sign rsa-pkcs-pss [OPTIONS] --key-filter [<KEY_FILTER>...] --
hash-function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF> --salt-length <SALT_LENGTH> <--data-
path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>          Unique Id to choose which of the clusters in the
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
provided when interactive mode was started, or error
--key-filter [<KEY_FILTER>...]      Key reference (e.g. key-
reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of
attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key
--hash-function <HASH_FUNCTION>    [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384,
sha512]
--data-path <DATA_PATH>            The path to the file containing the data to be
signed
--data <DATA>                      Base64 Encoded data to be signed
--mgf <MGF>                        The mask generation function [possible values:
mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]
--salt-length <SALT_LENGTH>        The salt length
--approval <APPROVAL>              Filepath of signed quorum token file to approve
operation
--data-type <DATA_TYPE>            The type of data passed in, either raw or digest
[possible values: raw, digest]
-h, --help                          Print help
```

Exemple

Ces exemples montrent comment générer une signature `crypto sign rsa-pkcs-pss` à l'aide du mécanisme de signature et de la RSA-PKCS-PSS fonction de SHA256 hachage. Cette commande utilise une clé privée dans le HSM.

Exemple Exemple : génération d'une signature pour les données codées en base 64

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-private --hash-
function sha256 --data YWJjMTIz --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key-reference": "0x0000000000007008db",
    "signature": "H/z1rYVMzNAa31K4amE5MTiwGxDdCTgQXCJXRBKV0Vm7ZuyI0fGE4sT/BUN
+977mQEV2TqtWpTsiF2IpwGM1VfSBRt7h/g4o6YERm1tTQL17q+AJ7uGGK37zCsWQrAo7Vy8NzPSHxekePo/
ZegrB1aHWN1fE8H3IPUKqLuMDI9o1Jq6kM986ExS7Yme0IclcZkyykTWqHLQVL2C3+A2bHJZBqRcM5XoIpk8HkPypjpn
```

```
+m4FNUds30GAemo0M16asSrEJSthaZWV530BsD0qzA8Rt8JdhXS+GZp3vNLdL10TBELDPweXVgAu4dBX0F0vpw/
gg6sNvuaDK4Y0Bv2fqKg=="
}
}
```

Exemple Exemple : générer une signature pour un fichier de données

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-private --hash-
function sha256 --data-path data.txt --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key-reference": "0x000000000007008db",
    "signature": "H/z1rYVMzNAa31K4amE5MTiwGxDdCTgQXCJXRBKV0Vm7ZuyI0fGE4sT/BUN
+977mQEV2TqtWpTsiF2IpwGM1VfSBRt7h/g4o6YERm1tTQL17q+AJ7uGGK37zCsWQrAo7Vy8NzPShxekePo/
ZegrB1aHWN1fE8H3IPUKqLuMDI9o1Jq6kM986ExS7Yme0Ic1cZkyykTWqHLQVL2C3+A2bHJZBqRcM5XoIpk8HkPypjpN
+m4FNUds30GAemo0M16asSrEJSthaZWV530BsD0qzA8Rt8JdhXS+GZp3vNLdL10TBELDPweXVgAu4dBX0F0vpw/
gg6sNvuaDK4Y0Bv2fqKg=="
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<DATA>

Données codées en Base64 à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<DATA_PATH>

Spécifie l'emplacement des données à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire dans les données)

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage.

Valeurs valides :

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

Obligatoire : oui

<KEY_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, consultez la section [Attributs clés de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : oui

<MGF>

Spécifie la fonction de génération de masques.

Note

La fonction de hachage de la fonction de génération de masque doit correspondre à la fonction de hachage du mécanisme de signature.

Valeurs valides :

- mgf1-sha1
- mgf1-sha225
- mgf1-sha255
- mgf1-sha385
- mgf1-sha512

Obligatoire : oui

<SALT_LENGTH>

Spécifie la longueur du sel.

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service d'utilisation des clés de la clé privée est supérieure à 1.

<DATA_TYPE>

Spécifie si la valeur du paramètre de données doit être hachée dans le cadre de l'algorithme de signature. `raw` à utiliser pour les données non hachées ; à utiliser `digest` pour les résumés déjà hachés.

Valeurs valides :

- `raw`
- `digérer`

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

Rubriques en relation

- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM

Dans la `crypto verify` CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elle est combinée à la catégorie parent, confirme si un fichier a été signé par une clé donnée. `crypto verify` comporte les sous-commandes suivantes :

- [Crypto Verify ECDSA](#)
- [vérification cryptographique ed25519ph](#)
- [Crypto Verify RSA-PKCS](#)

- [vérification cryptographique rsa-pkcs-pss](#)

La `crypto verify` commande compare un fichier signé à un fichier source et analyse s'ils sont liés cryptographiquement en fonction d'une clé publique et d'un mécanisme de signature donnés.

 Note

Les fichiers peuvent être connectés à l' AWS CloudHSM aide de [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#) cette opération.

Vérifier une signature signée avec le mécanisme ECDSA dans la CLI CloudHSM

Utilisez la `crypto verify ecdsa` commande de la CLI CloudHSM pour effectuer les opérations suivantes :

- Confirmez qu'un fichier a été signé dans le HSM à l'aide d'une clé publique donnée.
- Vérifiez que la signature a été générée à l'aide du mécanisme de signature ECDSA.
- Comparez un fichier signé à un fichier source et déterminez si les deux sont liés cryptographiquement en fonction d'une clé publique `ecdsa` et d'un mécanisme de signature donnés.
- La fonction de vérification ECDSA attend la signature au format `r | s` dans lequel les composants `r` et `s` sont concaténés sous forme de données binaires brutes.

Pour utiliser la `crypto verify ecdsa` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé publique EC dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez importer une clé publique EC à l'aide de la [Importer une clé au format PEM avec la CLI CloudHSM](#) commande dont l'`verifyattribut` est défini sur `true`.

 Note

Vous pouvez générer une signature dans la CLI [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#) CloudHSM à l'aide de sous-commandes.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help crypto verify ecdsa
```

Verify with the ECDSA mechanism

Usage: `crypto verify ecdsa --key-filter [<KEY_FILTER>...] --hash-function <HASH_FUNCTION> [--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>] [--signature-path <SIGNATURE_PATH>|--signature <SIGNATURE>]`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--key-filter [<KEY_FILTER>...]`

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a matching key

`--hash-function <HASH_FUNCTION>`

[possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

`--data-path <DATA_PATH>`

The path to the file containing the data to be verified

`--data <DATA>`

Base64 encoded data to be verified

`--signature-path <SIGNATURE_PATH>`

The path to where the signature is located

`--signature <SIGNATURE>`

Base64 encoded signature to be verified

`--data-type <DATA_TYPE>`

The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw, digest]

`-h, --help`

Print help

Exemple

Ces exemples montrent comment vérifier une signature générée `crypto verify ecdsa` à l'aide du mécanisme de signature et de la fonction de SHA256 hachage ECDSA. Cette commande utilise une clé publique dans le HSM.

Exemple Exemple : vérifier une signature codée en Base64 avec des données codées en Base64

```
aws-cloudhsm > crypto verify ecdsa --hash-function sha256 --key-filter attr.label=ec-public --data YWJjMTIz --signature 4zki+FzjhP7Z/KqoQvh4ueMAxQQVp7FQguZ2w0S3Q5bzk+Hc5irV5iTkuxQbropPttVFZ8V6FgR2fz+sPegwCw==
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Signature verified successfully"
  }
}
```

Exemple Exemple : vérifier un fichier de signature avec un fichier de données

```
aws-cloudhsm > crypto verify ecdsa --hash-function sha256 --key-filter attr.label=ec-public --data-path data.txt --signature-path signature-file
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Signature verified successfully"
  }
}
```

Exemple Exemple : prouver une fausse relation de signature

Cette commande vérifie si les données situées dans `/home/data` ont été signées par une clé publique avec l'étiquette `ecdsa-public` en utilisant le mécanisme de signature ECDSA pour produire la signature située dans `/home/signature`. Comme les arguments fournis ne constituent pas une véritable relation de signature, la commande renvoie un message d'erreur.

```
aws-cloudhsm > crypto verify ecdsa --hash-function sha256 --key-filter attr.label=ec-public --data aW52YWxpZA== --signature +ogk7M7S3iTqFg3SndJfd91dZFr5Qo6YixJl8JwcvqqVgsVu06o+VKvTRjz0/V05kf3JJbBLr87Q+wLWcMAJfA==
{
  "error_code": 1,
```

```
"data": "Signature verification failed"
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<DATA>

Données codées en Base64 à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<DATA_PATH>

Spécifie l'emplacement des données à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage.

Valeurs valides :

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

Obligatoire : oui

<KEY_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, consultez la section [Attributs clés de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : oui

<SIGNATURE>

Signature codée en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de signature)

<SIGNATURE_PATH>

Spécifie l'emplacement de la signature.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de signature)

<DATA_TYPE>

Spécifie si la valeur du paramètre de données doit être hachée dans le cadre de l'algorithme de signature. `raw` à utiliser pour les données non hachées ; à utiliser `digest` pour les résumés déjà hachés.

Valeurs valides :

- `raw`
- `digérer`

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

Vérifier une signature signée avec le mécanisme HashEd DSA dans la CLI CloudHSM

Important

HashEd Les opérations de vérification de signature DSA ne sont prises en charge que sur les instances `hsm2m.medium` en mode non FIPS.

Utilisez la `crypto verify ed25519ph` commande de la CLI CloudHSM pour effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez les signatures des données ou des fichiers à l'aide d'une clé publique Ed25519 donnée.

- Vérifiez que la signature a été générée à l'aide du mécanisme de signature HashEd DSA. Pour plus d'informations sur le HashEd DSA, voir le [NIST SP 186-5](#), section 7.8.

Pour utiliser la `crypto verify ed25519ph` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé publique Ed25519 dans votre cluster. AWS CloudHSM Vous pouvez générer une paire de clés Ed25519 à l'aide de la [Génération d'une paire de clés EC asymétriques à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande dont le `curve` paramètre est défini sur `ed25519` et l'`verify` attribut défini sur `true`, ou importer une clé publique Ed25519 à l'aide de la [Importer une clé au format PEM avec la CLI CloudHSM](#) commande dont l'attribut est défini sur `verify true`

Note

Vous pouvez générer une signature dans la CLI [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#) CloudHSM à l'aide de sous-commandes.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.
- HashEdLes opérations de vérification de signature DSA ne sont prises en charge que sur les instances `hsm2m.medium` en mode non FIPS.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help crypto verify ed25519ph
```

Verify with the Ed25519ph mechanism

```
Usage: crypto verify ed25519ph [OPTIONS] --key-filter [<KEY_FILTER>...] --data-type <DATA_TYPE> --hash-function <HASH_FUNCTION> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>> <--signature-path <SIGNATURE_PATH>|--signature <SIGNATURE>>
```

Options:


```

--cluster-id <CLUSTER_ID>
    Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
    operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
    interactive mode was started, or error
--key-filter [<KEY_FILTER>...]
    Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
    attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a
    matching key
--data-path <DATA_PATH>
    The path to the file containing the data to be verified
--data <DATA>
    Base64 encoded data to be verified
--signature-path <SIGNATURE_PATH>
    The path to where the signature is located
--signature <SIGNATURE>
    Base64 encoded signature to be verified
--data-type <DATA_TYPE>
    The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw,
    digest]
--hash-function <HASH_FUNCTION>
    Hash function [possible values: sha512]
-h, --help
    Print help

```

Exemple

Ces exemples montrent comment vérifier une signature générée crypto verify ed25519ph à l'aide du mécanisme de signature et de la fonction de hachage ED25519ph. sha512 Cette commande utilise une clé publique Ed25519 dans le HSM.

Exemple Exemple : vérifier une signature codée en Base64 avec des données codées en Base64

```

aws-cloudhsm > crypto verify ed25519ph \
  --hash-function sha512 \
  --key-filter attr.label=ed25519-public \
  --data-type raw \
  --data YWJj \
  --signature mKcCIvC4Ehqp0w+BPWg/gJ5GK0acf/h20UmbuU5trkEx
+FBCRjwqNVogA9BirfWqoQuMYeY2Biqq0RwqJgg0Bg==
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Signature verified successfully"
  }
}

```

```
}  
}
```

Exemple Exemple : vérifier un fichier de signature avec un fichier de données

```
aws-cloudhsm > crypto verify ed25519ph \  
  --hash-function sha512 \  
  --key-filter attr.label=ed25519-public \  
  --data-type raw \  
  --data-path data.txt \  
  --signature-path signature-file  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "message": "Signature verified successfully"  
  }  
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<DATA>

Données codées en Base64 à vérifier.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<DATA_PATH>

Spécifie l'emplacement des données à vérifier.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire dans le paramètre de données)

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage. ED25519ph ne prend en charge que. SHA512

Valeurs valides :

- sha512

Obligatoire : oui

<KEY_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, consultez. [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : oui

<SIGNATURE>

Signature codée en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de signature)

<SIGNATURE_PATH>

Spécifie l'emplacement de la signature.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire dans le paramètre de signature)

<DATA_TYPE>

Spécifie si la valeur du paramètre de données doit être hachée dans le cadre de l'algorithme de vérification. `raw` à utiliser pour les données non hachées ; à utiliser `digest` pour les résumés déjà hachés.

Valeurs valides :

- raw
- digérer

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)
- [Génération d'une signature à l'aide du mécanisme HashEd DSA dans la CLI CloudHSM](#)

Vérifier une signature signée avec le mécanisme RSA-PKCS dans la CLI CloudHSM

Utilisez la `crypto verify rsa-pkcs` commande dans la CLI CloudHSM pour effectuer les opérations suivantes :

- Confirmez qu'un fichier a été signé dans le HSM à l'aide d'une clé publique donnée.
- Vérifiez que la signature a été générée à l'aide du mécanisme de RSA-PKCS signature.
- Comparez un fichier signé à un fichier source et déterminez si les deux sont liés cryptographiquement en fonction d'une clé publique RSA et d'un mécanisme de signature donnés.

Pour utiliser la `crypto verify rsa-pkcs` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé publique RSA dans votre AWS CloudHSM cluster.

Note

Vous pouvez générer une signature à l'aide de la [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#) CLI CloudHSM avec les sous-commandes.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help crypto verify rsa-pkcs
```

Verify with the RSA-PKCS mechanism

```
Usage: crypto verify rsa-pkcs --key-filter [<KEY_FILTER>...] --hash-  
function <HASH_FUNCTION> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>> <--signature-  
path <SIGNATURE_PATH>|--signature <SIGNATURE>>
```

Options:

--cluster-id *<CLUSTER_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--key-filter [*<KEY_FILTER>*...]

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key

--hash-function *<HASH_FUNCTION>*

[possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

--data-path *<DATA_PATH>*

The path to the file containing the data to be verified

--data *<DATA>*

Base64 encoded data to be verified

--signature-path *<SIGNATURE_PATH>*

The path to where the signature is located

--signature *<SIGNATURE>*

Base64 encoded signature to be verified

--data-type *<DATA_TYPE>*

The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw, digest]

-h, --help

Print help

Exemple

Ces exemples montrent comment vérifier une signature générée crypto verify rsa-pkcs à l'aide du mécanisme de signature et SHA256 de la fonction de hachage RSA-PKCS. Cette commande utilise une clé publique dans le HSM.

Exemple Exemple : vérifier une signature codée en Base64 avec des données codées en Base64

```
aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs --hash-function sha256 --key-filter
attr.label=rsa-public --data YWJjMTIz --signature XJ7mRyHnDRYrDWTQuuNb
+5mhoXx7VTsPMjg0QW4iMN7E42eNHj2Q0oovMmBdHUEH0F4HYG8FBj0BhvGuM8J/
z6y41GbowVpUT6WzjnIQs79K9i7i6oR1TYjLnIS3r/zkimuXcS8/ZxyDzru+G09BUT9FFU/
of9cvu40yn6a5+IXuCbKNQs19uASuFARUTZ0a0Ny1CB1MulxUpqGTmI91J6ev1P7k/2khwDmJ5E8FEar5/
Cvbn9t21p3Uj561ngTXrYbIZ2KHpef9jQh/cEIvFLG61sexJjQi8EdTxeDA
+I3IT00qrvvESvA9+Sj7kdG2ceIicFS8/8LwyxiIC31UHQ==
{
  "error_code": 0,
  "data": {
```

```

    "message": "Signature verified successfully"
  }
}

```

Exemple Exemple : vérifier un fichier de signature avec un fichier de données

```

aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs --hash-function sha256 --key-filter
attr.label=rsa-public --data-path data.txt --signature-path signature-file
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Signature verified successfully"
  }
}

```

Exemple Exemple : prouver une fausse relation de signature

Cette commande vérifie si les données non valides ont été signées par une clé publique avec l'étiquette `rsa-public` en utilisant le mécanisme de signature RSAPKCS pour produire la signature située dans. `/home/signature` Comme les arguments fournis ne constituent pas une véritable relation de signature, la commande renvoie un message d'erreur.

```

aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs --hash-function sha256 --key-filter
attr.label=rsa-public --data aW52YWxpZA== --signature XJ7mRyHnDRYrDWTQuuNb
+5mhoXx7VTsPMjg0QW4iMN7E42eNHj2Q0oovMmBdHUEH0F4HYG8FBj0BhvGuM8J/
z6y41GbowVpUT6WzjnIQs79K9i7i6oR1TYjLnIS3r/zkimuXcS8/ZxyDzru+G09BUT9FFU/
of9cvu40yn6a5+IXuCbKNQs19uASuFARUTZ0a0Ny1CB1MulxUpqGTmI91J6evlP7k/2khwDmJ5E8FEar5/
Cvbn9t21p3Uj561ngTXrYbIZ2KHpef9jQh/cEIvFLG61sexJjQi8EdTxeDA
+I3IT00qrvvESvA9+Sj7kdG2ceIicFS8/8LwyxiIC31UHQ==
{
  "error_code": 1,
  "data": "Signature verification failed"
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<DATA>

Données codées en Base64 à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<DATA_PATH>

Spécifie l'emplacement des données à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage.

Valeurs valides :

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

Obligatoire : oui

<KEY_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, consultez la section [Attributs clés de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : oui

<SIGNATURE>

Signature codée en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de signature)

<SIGNATURE_PATH>

Spécifie l'emplacement de la signature.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de signature)

<DATA_TYPE>

Spécifie si la valeur du paramètre de données doit être hachée dans le cadre de l'algorithme de signature. `raw` à utiliser pour les données non hachées ; à utiliser `digest` pour les résumés déjà hachés.

Pour RSA-PKCS, les données doivent être transmises au format codé DER comme spécifié dans la [RFC 8017](#), section 9.2

Valeurs valides :

- `raw`
- `digérer`

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

Vérifier une signature signée avec le RSA-PKCS-PSS mécanisme dans la CLI CloudHSM

Utilisez la `crypto sign rsa-pkcs-pss` commande de la CLI CloudHSM pour effectuer les opérations suivantes.

- Confirmez qu'un fichier a été signé dans le HSM à l'aide d'une clé publique donnée.
- Vérifiez que la signature a été générée à l'aide du mécanisme de RSA-PKCS-PSS signature.
- Comparez un fichier signé à un fichier source et déterminez si les deux sont liés cryptographiquement en fonction d'une clé publique RSA et d'un mécanisme de signature donnés.

Pour utiliser la `crypto verify rsa-pkcs-pss` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé publique RSA dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez importer une clé publique RSA à l'aide de la commande `key import pem` (ADD UNWRAP LINK HERE) avec l'`verify` attribut défini sur `true`

Note

Vous pouvez générer une signature à l'aide de la [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#) CLI CloudHSM avec les sous-commandes.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help crypto verify rsa-pkcs-pss
```

Verify with the RSA-PKCS-PSS mechanism

Usage: crypto verify rsa-pkcs-pss --key-filter [*<KEY_FILTER>*...] --hash-function *<HASH_FUNCTION>* --mgf *<MGF>* --salt-length *>SALT_LENGTH<* [--data-path *<DATA_PATH>*]|--data *<DATA>* [--signature-path *<SIGNATURE_PATH>*]|--signature *<SIGNATURE>*

Options:

--cluster-id *<CLUSTER_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--key-filter [*<KEY_FILTER>*...]

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key

--hash-function *<HASH_FUNCTION>*

[possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

--data-path *<DATA_PATH>*

The path to the file containing the data to be verified

--data *<DATA>*

Base64 encoded data to be verified

```

--signature-path <SIGNATURE_PATH>
    The path to where the signature is located
--signature <SIGNATURE>
    Base64 encoded signature to be verified
--data-type <DATA_TYPE>
    The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw,
digest]
--mgf <MGF>
    The mask generation function [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-
sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]
--salt-length <SALT_LENGTH>
    The salt length
-h, --help
    Print help

```

Exemple

Ces exemples montrent comment vérifier une signature générée `crypto verify rsa-pkcs-pss` à l'aide du mécanisme de RSA-PKCS-PSS signature et de la fonction de SHA256 hachage. Cette commande utilise une clé publique dans le HSM.

Exemple Exemple : vérifier une signature codée en Base64 avec des données codées en Base64

```

aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-public
--hash-function sha256 --data YWJjMTIz --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256
--signature H/z1rYVMzNAa31K4amE5MTiwGxDdCTgQXCJXRbKV0Vm7ZuyI0fGE4sT/BUN
+977mQEV2TqtWpTsiF2IpwGM1VfSBrt7h/g4o6YERm1tTQL17q+AJ7uGGK37zCsWQrAo7Vy8NzPShxekePo/
ZegrB1aHWN1fE8H3IPUKqLuMDI9o1Jq6kM986ExS7Yme0Ic1cZkyykTWqHLQVL2C3+A2bHJZBqRcM5XoIpk8HkPypjpN
+m4FNUds30GAemo0M16asSrEJSthaZWV530BsD0qzA8Rt8JdhXS+GZp3vNLdL10TBELDPweXVgAu4dBX0F0vpw/
gg6sNvuaDK4Y0Bv2fqKg==
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Signature verified successfully"
  }
}

```

Exemple Exemple : vérifier un fichier de signature avec un fichier de données

```

aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-public --hash-
function sha256 --data-path data.txt --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256 --signature
signature-file
{

```

```

"error_code": 0,
"data": {
  "message": "Signature verified successfully"
}
}

```

Exemple Exemple : prouver une fausse relation de signature

Cette commande vérifie si les données non valides ont été signées par une clé publique avec l'étiquette `rsa-public` en utilisant le mécanisme de signature RSAPKCSPSS pour produire la signature située dans `/home/signature`. Comme les arguments fournis ne constituent pas une véritable relation de signature, la commande renvoie un message d'erreur.

```

aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-public
--hash-function sha256 --data aW52YWxpZA== --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256
--signature H/z1rYVMzNAa31K4amE5MTiwGxDdCTgQXCJXRBKV0Vm7ZuyI0fGE4sT/BUN
+977mQEV2TqtWpTsiF2IpwGM1VfSBRt7h/g4o6YERm1tTQL17q+AJ7uGGK37zCsWQrAo7Vy8NzPSHxekePo/
ZegrB1aHWN1fE8H3IPUKqLuMDI9o1Jq6kM986ExS7Yme0Ic1cZkyykTWqHLQVL2C3+A2bHJZBqRcM5XoIpk8HkPypjpN
+m4FNUds30GAemo0M16asSrEJSthaZWV530BsD0qzA8Rt8JdhXS+GZp3vNLdL10TBELDPweXVgAu4dBX0F0vpw/
gg6sNvuaDK4Y0Bv2fqKg==
{
  "error_code": 1,
  "data": "Signature verification failed"
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<DATA>

Données codées en Base64 à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<DATA_PATH>

Spécifie l'emplacement des données à signer.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage.

Valeurs valides :

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

Obligatoire : oui

<KEY_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, consultez la section Attributs clés de la CLI CloudHSM.

Obligatoire : oui

<MFG>

Spécifie la fonction de génération de masques.

 Note

La fonction de hachage de la fonction de génération de masque doit correspondre à la fonction de hachage du mécanisme de signature.

Valeurs valides :

- mgf1-sha1
- mgf1-sha225
- mgf1-sha255
- mgf1-sha385
- mgf1-sha512

Obligatoire : oui

<SIGNATURE>

Signature codée en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de signature)

<SIGNATURE_PATH>

Spécifie l'emplacement de la signature.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de signature)

<DATA_TYPE>

Spécifie si la valeur du paramètre de données doit être hachée dans le cadre de l'algorithme de signature. `raw` à utiliser pour les données non hachées ; à utiliser `digest` pour les résumés déjà hachés.

Valeurs valides :

- `raw`
- `digérer`

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

La catégorie clé de la CLI CloudHSM

Dans la key CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande spécifique aux touches. Actuellement, cette catégorie comprend les commandes suivantes :

- [supprimer](#)
- [generate-file](#)
- [key generate-asymmetric-pair](#)
 - [clé generate-asymmetric-pair RSA](#)
 - [clé generate-asymmetric-pair ec](#)

- [key generate-symmetric](#)
 - [key generate-symmetric aes](#)
 - [clé generate-symmetric generic-secret](#)
- [importer un fichier pem](#)
- [liste](#)
- [répliquer](#)
- [set-attribute](#)
- [partager](#)
- [unshare](#)
- [déballer](#)
- [envelopper](#)

Supprimer une clé à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key delete` commande de la CLI CloudHSM pour supprimer une clé AWS CloudHSM d'un cluster. Vous pouvez supprimer une seule clé à la fois. La suppression d'une clé dans une paire de clés n'a aucun effet sur l'autre clé de la paire.

Seul le CU qui a créé la clé et qui en est donc propriétaire peut supprimer la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé, sans la posséder, peuvent l'utiliser dans des opérations de chiffrement, mais pas la supprimer.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key delete  
Delete a key in the HSM cluster
```

```
Usage: key delete [OPTIONS] --filter [<FILTER>...]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
provided when interactive mode was started, or error
--filter [<FILTER>...]      Key reference (e.g. key-reference=0xabc)
or space separated list of key attributes in the form of
attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key for deletion
-h, --help                  Print help
```

Exemple

```
aws-cloudhsm > key delete --filter attr.label="ec-test-public-key"
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Key deleted successfully"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé correspondante à supprimer.

Pour obtenir la liste des attributs de clé de la CLI CloudHSM pris en charge, voir [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Répertorier les clés d'un utilisateur avec la CLI CloudHSM](#)

- [Exporter une clé asymétrique avec la CLI CloudHSM](#)
- [Annuler le partage d'une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Exporter une clé asymétrique avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `key generate-file` commande de la CLI CloudHSM pour exporter une clé asymétrique depuis le module de sécurité matérielle (HSM). Si la cible est une clé privée, la référence à la clé privée sera exportée au faux format PEM. Si la cible est une clé publique, les octets de la clé publique seront exportés au format PEM.

Le faux fichier PEM, qui ne contient pas le contenu de la clé privée mais fait référence à la clé privée dans le HSM, peut être utilisé pour établir un SSL/TLS déchargement de votre serveur Web vers. AWS CloudHSM Pour plus d'informations, consultez la section [Déchargement SSL/TLS](#).

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key generate-file
```

```
Generate a key file from a key in the HSM cluster. This command does not export any  
private key data from the HSM
```

```
Usage: key generate-file --encoding <ENCODING> --path <PATH> --filter [<FILTER>...]
```

```
Options:
```

```
    --cluster-id <CLUSTER_ID>
```

```
        Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the  
operation against. If not provided, will fall back to the value provided when  
interactive mode was started, or error
```


`--encoding <ENCODING>`

Encoding format for the key file

Possible values:

- reference-pem: PEM formatted key reference (supports private keys)
- pem: PEM format (supports public keys)

`--path <PATH>`

Filepath where the key file will be written

`--filter [<FILTER>...]`

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key for file generation

`-h, --help`

Print help (see a summary with '-h')

Exemple

Cet exemple montre comment `key generate-file` générer un fichier clé dans votre AWS CloudHSM cluster.

Exemple

```
aws-cloudhsm > key generate-file --encoding reference-pem --path /tmp/ec-private-
key.pem --filter attr.label="ec-test-private-key"
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Successfully generated key file"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante à supprimer.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, voir [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : non

<ENCODING>

Spécifie le format de codage pour le fichier clé

Obligatoire : oui

<PATH>

Spécifie le chemin du fichier dans lequel le fichier clé sera écrit

Obligatoire : oui

Génération de références clés KSP (Windows)

 Note

Cette fonctionnalité n'est disponible que dans les versions 5.16.0 et ultérieures du SDK.

Conditions préalables

- Vous pouvez générer des références clés KSP uniquement sur les plateformes Windows.
- Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur cryptographique (CU).

Emplacement du fichier

Par défaut, AWS CloudHSM stocke les fichiers générés dans : `C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition`

Pour spécifier un autre emplacement, utilisez le `--path` paramètre.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key generate-file --encoding ksp-key-reference
```

Generate a key file from a key in the HSM cluster. This command does not export any private key data from the HSM

Usage: key generate-file --encoding *<ENCODING>* --path *<PATH>* --filter [*<FILTER>*...]

Options:

--encoding *<ENCODING>*

Encoding format for the key file

Possible values:

- reference-pem: PEM formatted key reference (supports private keys)
- pem: PEM format (supports public keys)
- ksp-key-reference: KSP key reference format

--cluster-id *<CLUSTER_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided with multiple clusters configured, will error

--path *<PATH>*

Directory path where the key file will be written

--filter [*<FILTER>*...]

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key for file generation

--all

Generate ksp key reference for all available key pairs in HSM

-h, --help

Print help (see a summary with '-h')

Exemple — Génération d'une référence de clé KSP à l'aide d'un filtre d'attribut d'une clé privée

L'exemple suivant génère une référence de clé KSP pour une clé privée avec une étiquette spécifique.

Exemple

```
aws-cloudhsm > key generate-file --encoding ksp-key-reference --path --filter
attr.label="ec-test-private-key"
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Successfully generated key file"
  }
}
```

Exemple — Génération de références de clés KSP pour toutes les paires de clés

L'exemple suivant génère des références de clé KSP pour toutes les paires de clés de votre cluster.

Exemple

```
aws-cloudhsm > key generate-file --encoding ksp-key-reference --all
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Successfully generated key file"
  }
}
```

Rubriques en relation

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [La generate-asymmetric-pair catégorie dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie generate-symmetric dans la CLI CloudHSM](#)

La generate-asymmetric-pair catégorie dans la CLI CloudHSM

Dans la key generate-asymmetric-pair CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande qui génère des paires de clés asymétriques. Actuellement, cette catégorie comprend les commandes suivantes :

- [clé generate-asymmetric-pair ec](#)

- [clé generate-asymmetric-pair RSA](#)

Génération d'une paire de clés EC asymétriques à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key asymmetric-pair ec` commande de la CLI CloudHSM pour générer une paire de clés à courbe elliptique asymétrique (EC) dans votre cluster. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key generate-asymmetric-pair ec
Generate an Elliptic-Curve Cryptography (ECC) key pair

Usage: key generate-asymmetric-pair ec [OPTIONS] --public-label <PUBLIC_LABEL> --
private-label <PRIVATE_LABEL> --curve <CURVE>

Options:
  --cluster-id <CLUSTER_ID>
    Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
    operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
    interactive mode was started, or error
  --public-label <PUBLIC_LABEL>
    Label for the public key
  --private-label <PRIVATE_LABEL>
    Label for the private key
  --session
    Creates a session key pair that exists only in the current session. The key
    cannot be recovered after the session ends
  --curve <CURVE>
    Elliptic curve used to generate the key pair [possible values: prime256v1,
    secp256r1, secp224r1, secp384r1, secp256k1, secp521r1, ed25519]
  --public-attributes [<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>...]
    Space separated list of key attributes to set for the generated EC public key
    in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE
```

```

--private-attributes [<PRIVATE_KEY_ATTRIBUTES>...]
    Space separated list of key attributes to set for the generated EC private
    key in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
    Space separated list of Crypto User usernames to share the EC private key
with
--manage-private-key-quorum-value <MANAGE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>
    The quorum value for key management operations for the private key
--use-private-key-quorum-value <USE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>
    The quorum value for key usage operations for the private key
-h, --help
    Print help

```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la commande `key generate-asymmetric-pair ec` pour créer une paire de clés EC.

Exemple Exemple : créer une paire de clés EC

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
  --curve secp224r1 \
  --public-label ec-public-key-example \
  --private-label ec-private-key-example
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x0000000000012000b",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {

```

```

    "key-type": "ec",
    "label": "ec-public-key-example",
    "id": "",
    "check-value": "0xd7c1a7",
    "class": "public-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 57,
    "ec-point":
"0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f38a
    "curve": "secp224r1"
  },
  "private_key": {
    "key-reference": "0x0000000000012000c",
    "key-info": {
      "key-owners": [
        {
          "username": "cu1",
          "key-coverage": "full"
        }
      ],
      "shared-users": [],
      "key-quorum-values": {
        "manage-key-quorum-value": 0,
        "use-key-quorum-value": 0
      },
      "cluster-coverage": "full"
    }
  }
}

```

```

    },
    "attributes": {
      "key-type": "ec",
      "label": "ec-private-key-example",
      "id": "",
      "check-value": "0xd7c1a7",
      "class": "private-key",
      "encrypt": false,
      "decrypt": false,
      "token": true,
      "always-sensitive": true,
      "derive": false,
      "destroyable": true,
      "extractable": true,
      "local": true,
      "modifiable": true,
      "never-extractable": false,
      "private": true,
      "sensitive": true,
      "sign": false,
      "trusted": false,
      "unwrap": false,
      "verify": false,
      "wrap": false,
      "wrap-with-trusted": false,
      "key-length-bytes": 122,
      "ec-point":
"0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f38a
      "curve": "secp224r1"
    }
  }
}
}

```

Exemple Exemple : créer une paire de clés EC avec des attributs facultatifs

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
  --curve secp224r1 \
  --public-label ec-public-key-example \
  --private-label ec-private-key-example \
  --public-attributes encrypt=true \
  --private-attributes decrypt=true
{

```



```
"error_code": 0,
"data": {
  "public_key": {
    "key-reference": "0x0000000000002806eb",
    "key-info": {
      "key-owners": [
        {
          "username": "cu1",
          "key-coverage": "full"
        }
      ],
      "shared-users": [],
      "key-quorum-values": {
        "manage-key-quorum-value": 0,
        "use-key-quorum-value": 0
      },
      "cluster-coverage": "full"
    },
    "attributes": {
      "key-type": "ec",
      "label": "ec-public-key-example",
      "id": "",
      "check-value": "0xedef86",
      "class": "public-key",
      "encrypt": true,
      "decrypt": false,
      "token": true,
      "always-sensitive": false,
      "derive": false,
      "destroyable": true,
      "extractable": true,
      "local": true,
      "modifiable": true,
      "never-extractable": false,
      "private": true,
      "sensitive": false,
      "sign": false,
      "trusted": false,
      "unwrap": false,
      "verify": false,
      "wrap": false,
      "wrap-with-trusted": false,
      "key-length-bytes": 57,
```

```

    "ec-point":
      "0x0487af31882189ec29eddf17a48e8b9cebb075b7b5afc5522fe9c83a029a450cc68592889a1ebf45f32240da514"
      "curve": "secp224r1"
    },
    "private_key": {
      "key-reference": "0x00000000000280c82",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "ec",
        "label": "ec-private-key-example",
        "id": "",
        "check-value": "0xedef86",
        "class": "private-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": true,
        "token": true,
        "always-sensitive": true,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
        "local": true,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": false,
        "trusted": false,
        "unwrap": false,
        "verify": false,
        "wrap": false,

```

```

    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 122,
    "ec-point":
"0x0487af31882189ec29eddf17a48e8b9cebb075b7b5afc5522fe9c83a029a450cc68592889a1ebf45f32240da514
    "curve": "secp224r1"
  }
}
}
}

```

Exemple Exemple : créer une paire de clés EC avec des valeurs de quorum

Lors de la génération d'une clé avec des contrôles de quorum, la clé doit être associée à un nombre minimum d'utilisateurs égal à la plus grande valeur de quorum clé. Les utilisateurs associés incluent le propriétaire de la clé et les utilisateurs cryptographiques avec lesquels la clé est partagée. Pour déterminer le nombre minimum d'utilisateurs avec lesquels partager la clé, obtenez la valeur de quorum la plus élevée entre la valeur du quorum d'utilisation de la clé et la valeur du quorum de gestion des clés, puis soustrayez 1 pour tenir compte du propriétaire de la clé, qui est associé par défaut à la clé. Pour partager la clé avec un plus grand nombre d'utilisateurs, utilisez la [Partager une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande.

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
  --curve secp224r1 \
  --public-label ec-public-key-example \
  --private-label ec-private-key-example \
  --public-attributes verify=true \
  --private-attributes sign=true
  --share-crypto-users cu2 cu3 cu4 \
  --manage-private-key-quorum-value 4 \
  --use-private-key-quorum-value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x000000000002806eb",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ]
      },
    },
  },
}

```

```

    "shared-users": [],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "ec",
    "label": "ec-public-key-example",
    "id": "",
    "check-value": "0xedef86",
    "class": "public-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 57,
    "ec-point":
"0x0487af31882189ec29eddf17a48e8b9cebb075b7b5afc5522fe9c83a029a450cc68592889a1ebf45f32240da514",
    "curve": "secp224r1"
  }
},
"private_key": {
  "key-reference": "0x0000000000280c82",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}

```

```
    }
  ],
  "shared-users": [
    {
      "username": "cu2",
      "key-coverage": "full"
    },
    {
      "username": "cu3",
      "key-coverage": "full"
    },
    {
      "username": "cu4",
      "key-coverage": "full"
    },
  ],
  "key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 4,
    "use-key-quorum-value": 2
  },
  "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "ec",
  "label": "ec-private-key-example",
  "id": "",
  "check-value": "0xedef86",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": false,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": false,
  "verify": false,
```

```

    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 122,
    "ec-point":
"0x0487af31882189ec29eddf17a48e8b9cebb075b7b5afc5522fe9c83a029a450cc68592889a1ebf45f32240da514
    "curve": "secp224r1"
  }
}
}
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<CURVE>

Spécifie l'identifiant de la courbe elliptique.

- prime256v1
- secp256r1
- secp224r1
- secp384r1
- secp256k1
- secp521r1
- ed25519 (uniquement pris en charge sur les instances hsm2m.medium en mode non FIPS)

Obligatoire : oui

<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs clés à définir pour la clé publique EC générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, verify=true)

Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

<PUBLIC_LABEL>

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour public-key. La taille maximale autorisée `label` est de 127 caractères pour le SDK client 5.11 et versions ultérieures. Le SDK client 5.10 et les versions antérieures sont limités à 126 caractères.

Obligatoire : oui

<PRIVATE_KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs clés à définir pour la clé privée EC générée sous la forme `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` (par exemple, `sign=true`)

Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

<PRIVATE_LABEL>

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour private-key. La taille maximale autorisée `label` est de 127 caractères pour le SDK client 5.11 et versions ultérieures. Le SDK client 5.10 et les versions antérieures sont limités à 126 caractères.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Par défaut, les clés générées sont des clés persistantes (jetons). La transmission vers `<SESSION>` change cela, garantissant qu'une clé générée avec cet argument est une clé de session (éphémère).

Obligatoire : non

<SHARE_CRYPTO_USERS>

Spécifie une liste séparée par des espaces de noms d'utilisateur Crypto User avec lesquels partager la clé privée EC

Obligatoire : non

<MANAGE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>

La valeur du quorum pour les opérations de gestion des clés de la clé privée. Cette valeur doit être inférieure ou égale au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée. Cela inclut les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé. Valeur maximale de 8.

Obligatoire : non

<USE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>

La valeur du quorum pour les opérations d'utilisation des clés privées. Cette valeur doit être inférieure ou égale au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée. Cela inclut les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé. Valeur maximale de 8.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Génération d'une paire de clés RSA asymétrique avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `key generate-asymmetric-pair rsa` commande de la CLI CloudHSM pour générer une paire de clés RSA asymétrique dans votre cluster. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key generate-asymmetric-pair rsa
```

Generate an RSA key pair

Usage: key generate-asymmetric-pair rsa [OPTIONS] --public-label <PUBLIC_LABEL>
 --private-label <PRIVATE_LABEL> --modulus-size-bits <MODULUS_SIZE_BITS> --public-
 exponent <PUBLIC_EXPONENT>

Options:

--cluster-id <CLUSTER_ID>

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--public-label <PUBLIC_LABEL>

Label for the public key

--private-label <PRIVATE_LABEL>

Label for the private key

--session

Creates a session key pair that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

--modulus-size-bits <MODULUS_SIZE_BITS>

Modulus size in bits used to generate the RSA key pair

--public-exponent <PUBLIC_EXPONENT>

Public exponent used to generate the RSA key pair

--public-attributes [<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>...]

Space separated list of key attributes to set for the generated RSA public key in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE

--private-attributes [<PRIVATE_KEY_ATTRIBUTES>...]

Space separated list of key attributes to set for the generated RSA private key in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE

--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]

Space separated list of Crypto User usernames to share the RSA key with

--manage-private-key-quorum-value <MANAGE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>

The quorum value for key management operations for the private key

--use-private-key-quorum-value <USE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>

The quorum value for key usage operations for the private key

-h, --help

Print help

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser `key generate-asymmetric-pair rsa` pour créer une paire de clés RSA.

Exemple Exemple : créer une paire de clés RSA

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x00000000000160010",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "rsa",
        "label": "rsa-public-key-example",
        "id": "",
        "check-value": "0x498e1f",
        "class": "public-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": false,
        "token": true,
        "always-sensitive": false,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
```

```

    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
      "0xdfca0669dc8288ed3bad99509bd21c7e6192661407021b3f4cdf4a593d939dd24f4d641af8e4e73b04c847731c6
      e89a065e7d1a46ced96b46b909db2ab6be871ee700fd0a448b6e975bb64cae77c49008749212463e37a577baa57ce3e
      bcebb7d20bd6df1948ae336ae23b52d73b7f3b6acc2543edb6358e08d326d280ce489571f4d34e316a2ea1904d513ca
      "modulus-size-bits": 2048
  },
  "private_key": {
    "key-reference": "0x00000000000160011",
    "key-info": {
      "key-owners": [
        {
          "username": "cu1",
          "key-coverage": "full"
        }
      ],
      "shared-users": [],
      "key-quorum-values": {
        "manage-key-quorum-value": 0,
        "use-key-quorum-value": 0
      },
      "cluster-coverage": "full"
    },
    "attributes": {
      "key-type": "rsa",
      "label": "rsa-private-key-example",
      "id": "",
      "check-value": "0x498e1f",
      "class": "private-key",
      "encrypt": false,
      "decrypt": false,

```

```

    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1217,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xdfca0669dc8288ed3bad99509bd21c7e6192661407021b3f4cdf4a593d939dd24f4d641af8e4e73b04c847731c6
    "modulus-size-bits": 2048
  }
}
}
}

```

Exemple Exemple : créer une paire de clés RSA avec des attributs facultatifs

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example \
--public-attributes encrypt=true \
--private-attributes decrypt=true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x0000000000280cc8",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {

```

```

        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
    }
],
"shared-users": [],
"key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 0,
    "use-key-quorum-value": 0
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa-public-key-example",
    "id": "",
    "check-value": "0x01fe6e",
    "class": "public-key",
    "encrypt": true,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1d4
73a80fdb457aa7b20cd61e486c326e2cfd5e124a7f6a996437437812b542e3caf85928aa866f0298580f7967ee6aa01
f6e6296d6c116d5744c6d60d14d3bf3cb978fe6b75ac67b7089bafd50d8687213b31abc7dc1bad422780d29c851d510
133022653225bd129f8491101725e9ea33e1ded83fb57af35f847e532eb30cd7e726f23910d2671c6364092e834697e
ac3160f0ca9725d38318b7",
    "modulus-size-bits": 2048

```

```
    }
  },
  "private_key": {
    "key-reference": "0x00000000000280cc7",
    "key-info": {
      "key-owners": [
        {
          "username": "cu1",
          "key-coverage": "full"
        }
      ],
      "shared-users": [],
      "key-quorum-values": {
        "manage-key-quorum-value": 0,
        "use-key-quorum-value": 0
      },
      "cluster-coverage": "full"
    },
    "attributes": {
      "key-type": "rsa",
      "label": "rsa-private-key-example",
      "id": "",
      "check-value": "0x01fe6e",
      "class": "private-key",
      "encrypt": false,
      "decrypt": true,
      "token": true,
      "always-sensitive": true,
      "derive": false,
      "destroyable": true,
      "extractable": true,
      "local": true,
      "modifiable": true,
      "never-extractable": false,
      "private": true,
      "sensitive": true,
      "sign": false,
      "trusted": false,
      "unwrap": false,
      "verify": false,
      "wrap": false,
      "wrap-with-trusted": false,
      "key-length-bytes": 1217,
      "public-exponent": "0x010001",
```

```

    "modulus":
      "0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1d4
      "modulus-size-bits": 2048
    }
  }
}
}

```

Exemple Exemple : créer une paire de clés RSA avec des valeurs de quorum

Lors de la génération d'une clé avec des contrôles de quorum, la clé doit être associée à un nombre minimum d'utilisateurs égal à la plus grande valeur de quorum clé. Les utilisateurs associés incluent le propriétaire de la clé et les utilisateurs cryptographiques avec lesquels la clé est partagée. Pour déterminer le nombre minimum d'utilisateurs avec lesquels partager la clé, obtenez la valeur de quorum la plus élevée entre la valeur du quorum d'utilisation de la clé et la valeur du quorum de gestion des clés, puis soustrayez 1 pour tenir compte du propriétaire de la clé, qui est associé par défaut à la clé. Pour partager la clé avec un plus grand nombre d'utilisateurs, utilisez la [Partager une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande.

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example \
--public-attributes verify=true \
--private-attributes sign=true
--share-crypto-users cu2 cu3 cu4 \
--manage-private-key-quorum-value 4 \
--use-private-key-quorum-value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x00000000000280cc8",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ]
      },
      "shared-users": [],

```

```

    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa-public-key-example",
    "id": "",
    "check-value": "0x01fe6e",
    "class": "public-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
      "0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1d4
73a80fdb457aa7b20cd61e486c326e2cfd5e124a7f6a996437437812b542e3caf85928aa866f0298580f7967ee6aa01
f6e6296d6c116d5744c6d60d14d3bf3cb978fe6b75ac67b7089bafd50d8687213b31abc7dc1bad422780d29c851d510
133022653225bd129f8491101725e9ea33e1ded83fb57af35f847e532eb30cd7e726f23910d2671c6364092e834697e
ac3160f0ca9725d38318b7",
    "modulus-size-bits": 2048
  }
},
"private_key": {
  "key-reference": "0x00000000000280cc7",
  "key-info": {

```



```
"key-owners": [
  {
    "username": "cu1",
    "key-coverage": "full"
  }
],
"shared-users": [
  {
    "username": "cu2",
    "key-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "cu3",
    "key-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "cu4",
    "key-coverage": "full"
  },
],
"key-quorum-values": {
  "manage-key-quorum-value": 4,
  "use-key-quorum-value": 2
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "rsa",
  "label": "rsa-private-key-example",
  "id": "",
  "check-value": "0x01fe6e",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": false,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
```

```

    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1217,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
      "0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1d4
      "modulus-size-bits": 2048
  }
}
}
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<MODULUS_SIZE_BITS>

Indique la longueur du module en bits. La valeur minimale est de 2048.

Obligatoire : oui

<PRIVATE_KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs clés à définir pour la clé privée RSA générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, sign=true)

Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

<PRIVATE_LABEL>

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour private-key. La taille maximale autorisée label est de 127 caractères pour le SDK client 5.11 et versions ultérieures. Le SDK client 5.10 et les versions antérieures sont limités à 126 caractères.

Obligatoire : oui

<PUBLIC_EXPONENT>

Spécifie l' exposant public. La valeur doit être un entier impair supérieur ou égal à 65 537.

Obligatoire : oui

<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs clés à définir pour la clé publique RSA générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, verify=true)

Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : non

<PUBLIC_LABEL>

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour public-key. La taille maximale autorisée label est de 127 caractères pour le SDK client 5.11 et versions ultérieures. Le SDK client 5.10 et les versions antérieures sont limités à 126 caractères.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Par défaut, les clés générées sont des clés persistantes (jetons). La transmission vers `<SESSION>` change cela, garantissant qu'une clé générée avec cet argument est une clé de session (éphémère).

Obligatoire : non

<SHARE_CRYPTO_USERS>

Spécifie une liste séparée par des espaces de noms d'utilisateur Crypto avec lesquels partager la clé privée RSA

Obligatoire : non

<MANAGE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>

La valeur du quorum pour les opérations de gestion des clés de la clé privée. Cette valeur doit être inférieure ou égale au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée. Cela inclut les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé. Valeur maximale de 8.

Obligatoire : non

<USE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>

La valeur du quorum pour les opérations d'utilisation des clés privées. Cette valeur doit être inférieure ou égale au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée. Cela inclut les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé. Valeur maximale de 8.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

La catégorie generate-symmetric dans la CLI CloudHSM

Dans la key generate-symmetric CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande qui génère des clés symétriques. Actuellement, cette catégorie comprend les commandes suivantes :

- [clé generate-symmetric aes](#)
- [clé generate-symmetric generic-secret](#)

Génération d'une clé AES symétrique avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `key generate-symmetric aes` commande de la CLI CloudHSM pour générer une clé AES symétrique dans votre cluster. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key generate-symmetric aes
```

Generate an AES key

Usage: `key generate-symmetric aes [OPTIONS] --label <LABEL> --key-length-bytes <KEY_LENGTH_BYTES>`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--label <LABEL>`

Label for the key

`--session`

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

`--key-length-bytes <KEY_LENGTH_BYTES>`

Key length in bytes

`--attributes [<KEY_ATTRIBUTES>...]`

Space separated list of key attributes to set for the generated AES key in the form of `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE`

`--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]`

Space separated list of Crypto User usernames to share the AES key with

`--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>`

The quorum value for key management operations

`--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>`

```
    The quorum value for key usage operations
-h, --help
    Print help
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la commande `key generate-symmetric aes` pour créer une clé AES.

Exemple Exemple : création d'une clé AES

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric aes \
--label example-aes \
--key-length-bytes 24
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000002e06bf",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",
        "label": "example-aes",
        "id": "",
        "check-value": "0x9b94bd",
        "class": "secret-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": false,
        "token": true,
        "always-sensitive": true,
```

```

    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 24
  }
}
}
}

```

Exemple Exemple : création d'une clé AES avec des attributs facultatifs

```

aws-cloudhsm > key generate-symmetric aes \
--label example-aes \
--key-length-bytes 24 \
--attributes decrypt=true encrypt=true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000002e06bf",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        }
      }
    }
  }
}

```

```
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "aes",
    "label": "example-aes",
    "id": "",
    "check-value": "0x9b94bd",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": true,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 24
  }
}
```

Exemple Exemple : créer une clé AES avec des valeurs de quorum

Lors de la génération d'une clé avec des contrôles de quorum, la clé doit être associée à un nombre minimum d'utilisateurs égal à la plus grande valeur de quorum clé. Les utilisateurs associés incluent le propriétaire de la clé et les utilisateurs cryptographiques avec lesquels la clé est partagée. Pour déterminer le nombre minimum d'utilisateurs avec lesquels partager la clé, obtenez la valeur de quorum la plus élevée entre la valeur du quorum d'utilisation de la clé et la valeur du quorum de gestion des clés, puis soustrayez 1 pour tenir compte du propriétaire de la clé, qui est associé par défaut à la clé. Pour partager la clé avec un plus grand nombre d'utilisateurs, utilisez la [Partager une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande.


```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric aes \
--label example-aes \
--key-length-bytes 24 \
--attributes decrypt=true encrypt=true
--share-crypto-users cu2 cu3 cu4 \
--manage-key-quorum-value 4 \
--use-key-quorum-value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000002e06bf",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [
          {
            "username": "cu2",
            "key-coverage": "full"
          },
          {
            "username": "cu3",
            "key-coverage": "full"
          },
          {
            "username": "cu4",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 4,
          "use-key-quorum-value": 2
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",
        "label": "example-aes",
        "id": "",
```

```
    "check-value": "0x9b94bd",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": true,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 24
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs de clés à définir pour la clé AES générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, sign=true).

Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : non

<KEY-LENGTH-BYTES>

Spécifie la taille de la clé en octets.

Valeurs valides :

- 16, 24 et 32

Obligatoire : oui

<LABEL>

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour la clé AES. La taille maximale autorisée `label` est de 127 caractères pour le SDK client 5.11 et versions ultérieures. Le SDK client 5.10 et les versions antérieures sont limités à 126 caractères.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Par défaut, les clés générées sont des clés persistantes (jetons). La transmission vers `<SESSION>` change cela, garantissant qu'une clé générée avec cet argument est une clé de session (éphémère).

Obligatoire : non

<SHARE_CRYPTO_USERS>

Spécifie une liste séparée par des espaces de noms d'utilisateur Crypto avec lesquels partager la clé AES

Obligatoire : non

<MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>

La valeur du quorum pour les opérations de gestion clés. Cette valeur doit être inférieure ou égale au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée. Cela inclut les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé. Valeur maximale de 8.

Obligatoire : non

<USE_KEY_QUORUM_VALUE>

La valeur du quorum pour les opérations d'utilisation des clés. Cette valeur doit être inférieure ou égale au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée. Cela inclut les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé. Valeur maximale de 8.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Génération d'une clé secrète générique symétrique avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `key generate-asymmetric-pair` commande de la CLI CloudHSM pour générer une clé secrète générique symétrique dans votre cluster. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > key help generate-symmetric generic-secret
```

Generate a generic secret key

Usage: `key generate-symmetric generic-secret [OPTIONS] --label <LABEL> --key-length-bytes <KEY_LENGTH_BYTES>`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--label <LABEL>`

Label for the key

`--session`

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

`--key-length-bytes <KEY_LENGTH_BYTES>`

Key length in bytes

`--attributes [<KEY_ATTRIBUTES>...]`

Space separated list of key attributes to set for the generated generic secret key in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE

`--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]`

Space separated list of Crypto User usernames to share the generic secret key with

`--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>`

The quorum value for key management operations

`--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>`

The quorum value for key usage operations

`-h, --help`

Print help

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la commande `key generate-symmetric generic-secret` pour créer une clé secrète générique.

Exemple Exemple : création d'une clé secrète générique

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric generic-secret \
--label example-generic-secret \
--key-length-bytes 256
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000002e08fd",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  ],
  "shared-users": [],
  "key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 0,
    "use-key-quorum-value": 0
  },
  "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "generic-secret",
  "label": "example-generic-secret",
  "id": "",
  "class": "secret-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": false,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": false,
  "verify": true,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 256
}
}
}
}

```

Exemple Exemple : création d'une clé secrète générique avec des attributs facultatifs

```

aws-cloudhsm > key generate-symmetric generic-secret \
--label example-generic-secret \
--key-length-bytes 256 \

```

```
--attributes encrypt=true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000002e08fd",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "generic-secret",
        "label": "example-generic-secret",
        "id": "",
        "class": "secret-key",
        "encrypt": true,
        "decrypt": false,
        "token": true,
        "always-sensitive": true,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
        "local": true,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": false,
        "verify": true,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 256
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}
}

```

Exemple Exemple : créer une clé secrète générique avec des valeurs de quorum

Lors de la génération d'une clé avec des contrôles de quorum, la clé doit être associée à un nombre minimum d'utilisateurs égal à la plus grande valeur de quorum clé. Les utilisateurs associés incluent le propriétaire de la clé et les utilisateurs cryptographiques avec lesquels la clé est partagée. Pour déterminer le nombre minimum d'utilisateurs avec lesquels partager la clé, obtenez la valeur de quorum la plus élevée entre la valeur du quorum d'utilisation de la clé et la valeur du quorum de gestion des clés, puis soustrayez 1 pour tenir compte du propriétaire de la clé, qui est associé par défaut à la clé. Pour partager la clé avec un plus grand nombre d'utilisateurs, utilisez la [Partager une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande.

```

aws-cloudhsm > key generate-symmetric generic-secret \
--label example-generic-secret \
--key-length-bytes 256 \
--attributes encrypt=true
--share-crypto-users cu2 cu3 cu4 \
--manage-key-quorum-value 4 \
--use-key-quorum-value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000002e08fd",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [
          {
            "username": "cu2",
            "key-coverage": "full"
          },
          {
            "username": "cu3",

```



```

        "key-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "cu4",
        "key-coverage": "full"
    },
],
"key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 4,
    "use-key-quorum-value": 2
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
    "key-type": "generic-secret",
    "label": "example-generic-secret",
    "id": "",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": true,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 256
}
}
}
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs de clés à définir pour la clé AES générée sous la forme KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (par exemple, sign=true).

Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : non

<KEY-LENGTH-BYTES>

Spécifie la taille de la clé en octets.

Valeurs valides :

- 1 à 800

Obligatoire : oui

<LABEL>

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour la clé secrète générique. La taille maximale autorisée label est de 127 caractères pour le SDK client 5.11 et versions ultérieures. Le SDK client 5.10 et versions antérieures est limité à 126 caractères.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Par défaut, les clés générées sont des clés persistantes (jetons). La transmission vers `<SESSION>` change cela, garantissant qu'une clé générée avec cet argument est une clé de session (éphémère).

Obligatoire : non

`<SHARE_CRYPTO_USERS>`

Liste séparée par des espaces de noms d'utilisateur Crypto avec lesquels partager la clé secrète générique

Obligatoire : non

`<MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>`

La valeur du quorum pour les opérations de gestion clés. Cette valeur doit être inférieure ou égale au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée. Cela inclut les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé. Valeur maximale de 8.

Obligatoire : non

`<USE_KEY_QUORUM_VALUE>`

La valeur du quorum pour les opérations d'utilisation des clés. Cette valeur doit être inférieure ou égale au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée. Cela inclut les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé. Valeur maximale de 8.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Importer une clé au format PEM avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `key import pem` commande in AWS CloudHSM pour importer une clé au format PEM dans un module de sécurité matérielle (HSM). Vous pouvez l'utiliser pour importer des clés publiques générées hors du HSM.

Note

Utilisez la [Exporter une clé asymétrique avec la CLI CloudHSM](#) commande pour créer un fichier PEM standard à partir d'une clé publique ou pour créer un fichier PEM de référence à partir d'une clé privée.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key import pem
```

```
Import key from a PEM file
```

```
Usage: key import pem [OPTIONS] --path <PATH> --label <LABEL> --key-type-  
class <KEY_TYPE_CLASS>
```

```
Options:
```

```
    --cluster-id <CLUSTER_ID>
```

```
        Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the  
operation against. If not provided, will fall back to the value provided when  
interactive mode was started, or error
```

```
    --path <PATH>
```

```
        Path where the key is located in PEM format
```

```
    --label <LABEL>
```

```
        Label for the imported key
```

```
    --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

```
        Key type and class of the imported key [possible values: ec-public, rsa-  
public]
```

```
    --attributes [<IMPORT_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

```
        Space separated list of key attributes in the form of  
KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the imported key
```

```
-h, --help
```

[Print help](#)

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser la `key import pem` commande pour importer une clé publique RSA à partir d'un fichier au format PEM.

Exemple Exemple : importation d'une clé publique RSA

```
aws-cloudhsm > key import pem --path /home/example --label example-imported-key --key-  
type-class rsa-public  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "key": {  
      "key-reference": "0x000000000001e08e3",  
      "key-info": {  
        "key-owners": [  
          {  
            "username": "cu1",  
            "key-coverage": "full"  
          }  
        ],  
        "shared-users": [],  
        "key-quorum-values": {  
          "manage-key-quorum-value": 0,  
          "use-key-quorum-value": 0  
        },  
        "cluster-coverage": "full"  
      },  
      "attributes": {  
        "key-type": "rsa",  
        "label": "example-imported-key",  
        "id": "0x",  
        "check-value": "0x99fe93",  
        "class": "public-key",  
        "encrypt": false,  
        "decrypt": false,  
        "token": true,  
        "always-sensitive": false,  
        "derive": false,  
        "destroyable": true,  
        "extractable": true,  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0x8e9c172c37aa22ed1ce25f7c3a7c936dadcd532201400128b044ebb4b96#..3e4930ab910df5a2896eae8853cfe
    "modulus-size-bits": 2048
  }
},
  "message": "Successfully imported key"
}
}

```

Exemple Exemple : importation d'une clé publique RSA avec des attributs facultatifs

```

aws-cloudhsm > key import pem --path /home/example --label example-imported-key-with-
attributes --key-type-class rsa-public --attributes verify=true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001e08e3",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        }
      }
    }
  },
}

```

```

    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "example-imported-key-with-attributes",
    "id": "0x",
    "check-value": "0x99fe93",
    "class": "public-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
      "0x8e9c172c37aa22ed1ce25f7c3a7c936dad532201400128b044ebb4b96#..3e4930ab910df5a2896eae8853cfe"
    "modulus-size-bits": 2048
  }
},
"message": "Successfully imported key"
}
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PATH>

Spécifie le chemin du fichier où se trouve le fichier clé.

Obligatoire : oui

<LABEL>

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour la clé importée. La taille maximale autorisée pour `label` est de 126 caractères.

Obligatoire : oui

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée.

Valeurs possibles :

- `ec-public`
- `rsa-public`

Obligatoire : oui

<IMPORT_KEY_ATTRIBUTES>

Spécifie une liste séparée par des espaces d'attributs clés à définir pour la clé importée sous la forme `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` (par exemple, `sign=true`). Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
- [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)

Répertorier les clés d'un utilisateur avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `key list` commande de la CLI CloudHSM pour rechercher toutes les clés de l'utilisateur actuel présent AWS CloudHSM dans votre cluster. La sortie inclut les clés que l'utilisateur possède et partage, ainsi que toutes les clés publiques des HSM dans le cluster CloudHSM.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Administrateurs () COs
- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key list
```

List the keys the current user owns, shares, and all public keys in the HSM cluster

Usage: key list [OPTIONS]

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--filter [<FILTER>...]`

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select matching key(s) to list

`--max-items <MAX_ITEMS>`

The total number of items to return in the command's output. If the total number of items available is more than the value specified, a next-token is provided in the command's output. To resume pagination, provide the next-token value in the starting-token argument of a subsequent command [default: 10]

`--starting-token <STARTING_TOKEN>`

A token to specify where to start paginating. This is the next-token from a previously truncated response

`-v, --verbose`

If included, prints all attributes and key information for each matched key. By default each matched key only displays its key-reference and label attribute. This flag when used by Admins has no effect

`-h, --help`

Print help

Exemples

Les exemples suivants montrent les différentes manières d'exécuter la commande key list. Les exemples suivants montrent les sorties en tant qu'utilisateur cryptographique.

Exemple Exemple : Rechercher toutes les clés — valeur par défaut

Cette commande répertorie les clés de l'utilisateur connecté présent dans le AWS CloudHSM cluster.

Note

Par défaut, seules 10 touches de l'utilisateur actuellement connecté sont affichées, et seules les touches `key-reference` et `label` sont affichées en sortie. Utilisez les options de pagination appropriées pour afficher plus ou moins de clés en sortie.

```
aws-cloudhsm > key list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000000003d5",
        "attributes": {
          "label": "test_label_1"
        }
      },
      {
        "key-reference": "0x00000000000000626",
        "attributes": {
          "label": "test_label_2"
        }
      },
      ...8 keys later...
    ],
    "total_key_count": 56,
    "returned_key_count": 10,
    "next_token": "10"
  }
}
```

Exemple Exemple : Rechercher toutes les clés — détaillé

La sortie inclut les clés que l'utilisateur possède et partage, ainsi que toutes les clés publiques du HSMs.

 Note

Remarque : Par défaut, seules 10 clés de l'utilisateur actuellement connecté sont affichées. Utilisez les options de pagination appropriées pour afficher plus ou moins de clés en sortie.

```
aws-cloudhsm > key list --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x00000000000012000c",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [],
          "key-quorum-values": {
            "manage-key-quorum-value": 0,
            "use-key-quorum-value": 0
          },
          "cluster-coverage": "full"
        },
        "attributes": {
          "key-type": "ec",
          "label": "ec-test-private-key",
          "id": "",
          "check-value": "0x2a737d",
          "class": "private-key",
          "encrypt": false,
          "decrypt": false,
          "token": true,
          "always-sensitive": true,
          "derive": false,
          "destroyable": true,
          "extractable": true,
          "local": true,
          "modifiable": true,
```

```

    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 122,
    "ec-point":
"0x0442d53274a6c0ec1a23c165dcb9ccdd72c64e98ae1a9594bb5284e752c746280667e11f1e983493c1c605e0a80
    "curve": "secp224r1"
  }
},
{
  "key-reference": "0x0000000000012000d",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "ec",
    "label": "ec-test-public-key",
    "id": "",
    "check-value": "0x2a737d",
    "class": "public-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,

```

```

        "local": true,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": false,
        "sign": false,
        "trusted": false,
        "unwrap": false,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 57,
        "ec-point":
"0x0442d53274a6c0ec1a23c165dcb9ccdd72c64e98ae1a9594bb5284e752c746280667e11f1e983493c1c605e0a80
        "curve": "secp224r1"
    }
}
],
...8 keys later...
"total_key_count": 1580,
"returned_key_count": 10
}
}

```

Exemple Exemple : retour paginé

L'exemple suivant affiche un sous-ensemble paginé des clés qui ne montre que deux clés. L'exemple fournit ensuite un appel suivant pour afficher les deux touches suivantes.

```

aws-cloudhsm > key list --verbose --max-items 2
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000000000030",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            }
          ]
        }
      },
    ],
  }
}

```

```

    "shared-users": [],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "aes",
    "label": "98a6688d1d964ed7b45b9cec5c4b1909",
    "id": "",
    "check-value": "0xb28a46",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 32
  }
},
{
  "key-reference": "0x00000000000000042",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [],

```

```

    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "aes",
    "label": "4ad6cdcbc02044e09fa954143efde233",
    "id": "",
    "check-value": "0xc98104",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": true,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": true,
    "verify": true,
    "wrap": true,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
},
"total_key_count": 1580,
"returned_key_count": 2,
"next_token": "2"
}
}

```

Pour afficher les 2 touches suivantes, un appel suivant peut être effectué :

```
aws-cloudhsm > key list --verbose --max-items 2 --starting-token 2
```

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x00000000000000081",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [],
          "key-quorum-values": {
            "manage-key-quorum-value": 0,
            "use-key-quorum-value": 0
          },
          "cluster-coverage": "full"
        },
        "attributes": {
          "key-type": "aes",
          "label": "6793b8439d044046982e5b895791e47f",
          "id": "",
          "check-value": "0x3f986f",
          "class": "secret-key",
          "encrypt": false,
          "decrypt": false,
          "token": true,
          "always-sensitive": true,
          "derive": false,
          "destroyable": true,
          "extractable": true,
          "local": true,
          "modifiable": true,
          "never-extractable": false,
          "private": true,
          "sensitive": true,
          "sign": true,
          "trusted": false,
          "unwrap": false,
          "verify": true,
          "wrap": false,
          "wrap-with-trusted": false,

```



```
    "key-length-bytes": 32
  }
},
{
  "key-reference": "0x00000000000000089",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "aes",
    "label": "56b30fa05c6741faab8f606d3b7fe105",
    "id": "",
    "check-value": "0xe9201a",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 32
  }
}
```

```
    }  
  }  
],  
"total_key_count": 1580,  
"returned_key_count": 2,  
"next_token": "4"  
}  
}
```

Pour d'autres exemples illustrant le fonctionnement du mécanisme de filtration des clés dans la CLI CloudHSM, consultez [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#).

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner les clés correspondantes à répertorier.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, voir [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : non

<MAX_ITEMS>

Le nombre total d'éléments à renvoyer dans la sortie de la commande. Si le nombre total d'éléments disponibles est supérieur à la valeur spécifiée, un jeton NextToken est fourni dans la sortie de la commande. Pour reprendre la pagination, fournissez la valeur de next-token dans l'argument starting-token d'une commande suivante.

Obligatoire : non

<STARTING_TOKEN>

Jeton permettant de spécifier où commencer la pagination. Il s'agit du jeton next-token d'une réponse tronquée précédemment.

Obligatoire : non

<VERBOSE>

Le cas échéant, imprime tous les attributs et informations clés pour chaque clé correspondante. Par défaut, chaque clé correspondante affiche uniquement sa référence de clé et son attribut d'étiquette. Cet indicateur n'a aucun effet lorsqu'il est utilisé par les administrateurs.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [Supprimer une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Exporter une clé asymétrique avec la CLI CloudHSM](#)
- [Annuler le partage d'une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)
- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Répliquer une clé à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key replicate` commande de la CLI CloudHSM pour répliquer une clé d'un cluster source vers AWS CloudHSM un cluster de destination. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Administrateurs () COs
- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Note

Les utilisateurs de cryptomonnaies doivent posséder la clé pour utiliser cette commande.

Exigences

- Les clusters source et de destination doivent être des clones. Cela signifie que l'un a été créé à partir d'une sauvegarde de l'autre, ou qu'ils ont tous deux été créés à partir d'une sauvegarde commune. Pour plus d'informations, consultez [Création de clusters à partir de sauvegardes](#).
- Le propriétaire de la clé doit exister sur le cluster de destination. En outre, si la clé est partagée avec des utilisateurs, ceux-ci doivent également exister sur le cluster de destination.
- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur cryptographique ou administrateur sur les clusters source et de destination.
- En mode commande unique, la commande utilisera les variables d'environnement CLOUDHSM_PIN et CLOUDHSM_ROLE pour s'authentifier sur le cluster source. Pour plus d'informations, consultez [Mode commande unique](#). Pour fournir des informations d'identification pour le cluster de destination, vous devez définir deux variables environnementales supplémentaires : DESTINATION_CLOUDHSM_PIN et DESTINATION_CLOUDHSM_ROLE :

```
$ export DESTINATION_CLOUDHSM_ROLE=<role>
```

```
$ export DESTINATION_CLOUDHSM_PIN=<username:password>
```

- En mode interactif, les utilisateurs devront se connecter explicitement aux clusters source et de destination.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key replicate
```

Replicate a key from a source to a destination cluster

Usage: key replicate --filter [<FILTER>...] --source-cluster-id <SOURCE_CLUSTER_ID> --destination-cluster-id <DESTINATION_CLUSTER_ID>

Options:

--filter [<FILTER>...]

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select matching key on the source cluster

--source-cluster-id <SOURCE_CLUSTER_ID>

Source cluster ID

--destination-cluster-id <DESTINATION_CLUSTER_ID>

Destination cluster ID

```
-h, --help
    Print help
```

Exemples

Exemple Exemple : clé de réplication

Cette commande réplique une clé d'un cluster source vers un cluster de destination cloné. L'exemple ci-dessous illustre le résultat lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur cryptographique sur les deux clusters.

```
crypto-user-1@cluster-1234abcdefg > key replicate \
  --filter attr.label=example-key \
  --source-cluster-id cluster-1234abcdefg \
  --destination-cluster-id cluster-2345bcdefgh
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x0000000000003000006",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "crypto-user-1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",
        "label": "example-key",
        "id": "0x",
        "check-value": "0x5e118e",
        "class": "secret-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": false,
        "token": true,
```

```
    "always-sensitive": true,  
    "derive": false,  
    "destroyable": true,  
    "extractable": true,  
    "local": true,  
    "modifiable": true,  
    "never-extractable": true,  
    "private": true,  
    "sensitive": true,  
    "sign": true,  
    "trusted": false,  
    "unwrap": false,  
    "verify": true,  
    "wrap": false,  
    "wrap-with-trusted": false,  
    "key-length-bytes": 16  
  },  
  "message": "Successfully replicated key"  
}
```

Arguments

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante sur le cluster source.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, voir [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : oui

<SOURCE_CLUSTER_ID>

ID du cluster source.

Obligatoire : oui

<DESTINATION_CLUSTER_ID>

L'ID du cluster de destination.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Connexion à plusieurs clusters à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

Définissez les attributs des clés à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key set-attribute` commande de la CLI CloudHSM pour définir les attributs des clés AWS CloudHSM dans votre cluster. Seul le CU qui a créé la clé et qui en est donc propriétaire peut modifier les attributs de la clé.

Pour obtenir la liste des attributs clés qui peuvent être utilisés dans la CLI CloudHSM, consultez. [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Les utilisateurs de cryptomonnaies (CUs) peuvent exécuter cette commande.
- Les administrateurs peuvent définir l'attribut de confiance.

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU. Pour définir l'attribut sécurisé, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur administrateur.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key set-attribute
```

```
Set an attribute for a key in the HSM cluster
```

```
Usage: cloudhsm-cli key set-attribute [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --  
name <KEY_ATTRIBUTE> --value <KEY_ATTRIBUTE_VALUE>
```

Options:

```
    --cluster-id <CLUSTER_ID>           Unique Id to choose which of the clusters in  
the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the  
value provided when interactive mode was started, or error
```

```

--filter [<FILTER>...]      Key reference (e.g. key-
reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of
attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key to modify
--name <KEY_ATTRIBUTE>      Name of attribute to be set
--value <KEY_ATTRIBUTE_VALUE>... Attribute value to be set
--approval <APPROVAL>      Filepath of signed quorum token file to approve
operation
-h, --help                  Print help

```

Exemple : définition d'un attribut clé

L'exemple suivant montre comment utiliser la commande `key set-attribute` pour définir l'étiquette.

Exemple

1. Utilisez la clé avec l'étiquette `my_key`, comme indiqué ici :

```

aws-cloudhsm > key set-attribute --filter attr.label=my_key --name encrypt --value
false
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Attribute set successfully"
  }
}

```

2. Utilisez la commande `key list` pour confirmer que l'attribut `encrypt` a changé :

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.label=my_key --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000006400ec",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "bob",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [],

```



```
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "aes",
    "label": "my_key",
    "id": "",
    "check-value": "0x6bd9f7",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": true,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": true,
    "unwrap": true,
    "verify": true,
    "wrap": true,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 32
  }
},
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<KEY_ATTRIBUTE>

Spécifie le nom de l'attribut de la clé.

Obligatoire : oui

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante à supprimer.

Pour obtenir la liste des attributs clés de la CLI CloudHSM pris en charge, voir [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : non

<KEY_ATTRIBUTE_VALUE>

Spécifie la valeur de l'attribut de la clé.

Obligatoire : oui

<KEY_REFERENCE>

Représentation hexadécimale ou décimale de la clé (comme un handle de clé).

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Partager une clé à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key share` commande de la CLI CloudHSM pour partager une clé CUs avec d'autres AWS CloudHSM membres de votre cluster.

Seul le CU qui a créé la clé et qui en est donc propriétaire peut partager la clé. Les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée peuvent utiliser la clé dans des opérations de chiffrement, mais ils ne peuvent pas l'exporter, la supprimer ni la partager ou annuler son partage avec d'autres utilisateurs. De plus, ces utilisateurs ne peuvent pas modifier les [attributs de clé](#).

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key share
```

```
Share a key in the HSM cluster with another user
```

```
Usage: key share --filter [<FILTER>...] --username <USERNAME> --role <ROLE>
```

```
Options:
```

```
    --cluster-id <CLUSTER_ID>
```

```
        Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
interactive mode was started, or error
```

```
    --filter [<FILTER>...]
```

```
        Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a
matching key for sharing
```

```
    --username <USERNAME>
```

```
        A username with which the key will be shared
```

```

--role <ROLE>
    Role the user has in the cluster

    Possible values:
    - crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
    - admin:       An Admin has the ability to manage user accounts

--approval <APPROVAL>
    Filepath of signed quorum token file to approve operation

-h, --help
    Print help (see a summary with '-h')

```

Exemple : partager une clé avec un autre CU

L'exemple suivant montre comment utiliser la commande `key share` pour partager une clé avec le CU `alice`.

Exemple

1. Exécutez la commande `key share` pour partager la clé avec `alice`.

```

aws-cloudhsm > key share --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --username alice --role crypto-user
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Key shared successfully"
  }
}

```

2. Exécutez la commande `key list`.

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {

```

```
"key-owners": [  
  {  
    "username": "cu3",  
    "key-coverage": "full"  
  }  
],  
"shared-users": [  
  {  
    "username": "cu2",  
    "key-coverage": "full"  
  },  
  {  
    "username": "cu1",  
    "key-coverage": "full"  
  },  
  {  
    "username": "cu4",  
    "key-coverage": "full"  
  },  
  {  
    "username": "cu5",  
    "key-coverage": "full"  
  },  
  {  
    "username": "cu6",  
    "key-coverage": "full"  
  },  
  {  
    "username": "cu7",  
    "key-coverage": "full"  
  },  
  {  
    "username": "alice",  
    "key-coverage": "full"  
  }  
],  
"key-quorum-values": {  
  "manage-key-quorum-value": 0,  
  "use-key-quorum-value": 0  
},  
"cluster-coverage": "full"  
},  
"attributes": {  
  "key-type": "rsa",
```

```

        "label": "rsa_key_to_share",
        "id": "",
        "check-value": "0xae8ff0",
        "class": "private-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": true,
        "token": true,
        "always-sensitive": true,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
        "local": true,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": true,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1219,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
        "modulus-size-bits": 2048
    }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

3. Dans la liste ci-dessus, vérifiez que alicia se trouve dans la liste des shared-users

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante à supprimer.

Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : oui

<USERNAME>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (`_`). Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la casse dans cette commande, il est toujours affiché en minuscules.

Obligatoire : oui

<ROLE>

Spécifie le rôle attribué à cet utilisateur. Ce paramètre est obligatoire. Pour obtenir le rôle de l'utilisateur, utilisez la commande `user list`. Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Types d'utilisateurs HSM pour la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Annuler le partage d'une clé à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key unshare` commande de la CLI CloudHSM pour annuler le partage d'une clé CUs avec d'autres membres de votre cluster. AWS CloudHSM

Seul le CU qui a créé la clé et qui en est donc propriétaire peut annuler le partage de la clé. Les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée peuvent utiliser la clé dans des opérations de chiffrement, mais ils ne peuvent pas l'exporter, la supprimer ni la partager ou annuler son partage avec d'autres utilisateurs. De plus, ces utilisateurs ne peuvent pas modifier les [attributs de clé](#).

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unshare
```

Unshare a key in the HSM cluster with another user

Usage: `key unshare --filter [<FILTER>...] --username <USERNAME> --role <ROLE>`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--filter [<FILTER>...]`

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a matching key for unsharing

`--username <USERNAME>`

A username with which the key will be unshared

`--role <ROLE>`

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

--approval **<APPROVAL>**

Filepath of signed quorum token file to approve operation

-h, --help

Print help (see a summary with '-h')

Exemple : annuler le partage d'une clé avec un autre CU

L'exemple suivant montre comment utiliser la commande `key unshare` pour annuler le partage d'une clé avec le CUalice.

Exemple

1. Exécutez la commande `key list` et filtrez en fonction de la touche spécifique avec laquelle vous souhaitez annuler le partage avec alice.

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu3",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [
            {
              "username": "cu2",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu1",
```

```
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu4",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu5",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu6",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu7",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "alice",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa_key_to_share",
    "id": "",
    "check-value": "0xae8ff0",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
```

```

        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": true,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1219,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
        "modulus-size-bits": 2048
    }
  ],
  "total_key_count": 1,
  "returned_key_count": 1
}

```

2. Confirmez que alice se trouve dans la sortie `shared-users` et exécutez la commande `key unshare` suivante pour annuler le partage de la clé avec alice.

```

aws-cloudhsm > key unshare --filter attr.label="rsa_key_to_share"
attr.class=private-key --username alice --role crypto-user
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Key unshared successfully"
  }
}

```

3. Exécutez à nouveau la commande `key list` pour confirmer que la clé n'a pas été partagée avec alice.

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [

```

```
{
  "key-reference": "0x000000000001c0686",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "cu3",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [
      {
        "username": "cu2",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu4",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu5",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu6",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu7",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa_key_to_share",
```

```

    "id": "",
    "check-value": "0xae8ff0",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": true,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1219,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
    "modulus-size-bits": 2048
  }
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé correspondante à supprimer.

Pour obtenir la liste des attributs de clés pris en charge, consultez [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

Obligatoire : oui

<USERNAME>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (`_`). Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la casse dans cette commande, il est toujours affiché en minuscules.

Obligatoire : oui

<ROLE>

Spécifie le rôle attribué à cet utilisateur. Ce paramètre est obligatoire. Pour obtenir le rôle de l'utilisateur, utilisez la commande `user list`. Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Types d'utilisateurs HSM pour la CLI CloudHSM](#).

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [Clés de filtrage à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Attributs de clé de la CLI CloudHSM](#)

La commande `key unwrap` dans la CLI CloudHSM

La commande `key unwrap` parent de la CLI CloudHSM importe une clé privée cryptée (encapsulée) symétrique ou asymétrique d'un fichier vers le HSM. Cette commande est conçue pour importer

des clés chiffrées qui ont été encapsulées par la [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#) commande, mais elle peut également être utilisée pour désencapsuler des clés encapsulées avec d'autres outils. Toutefois, dans ces cas, nous vous recommandons d'utiliser les bibliothèques de logiciels PKCS # 11 ou JCE pour désencapsuler la clé.

- [aes-gcm](#)
- [aes-no-pad](#)
- [aes-pkcs5-pad](#)
- [aes-zero-pad](#)
- [cloudhsm-aes-gcm](#)
- [rsa-aes](#)
- [rsa-oaep](#)
- [rsa-pkcs](#)

Désencapsuler une clé avec AES-GCM à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key unwrap aes-gcm` commande de la CLI CloudHSM pour désencapsuler une clé de charge utile dans le cluster à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage. AES-GCM

Les clés non emballées peuvent être utilisées de la même manière que les clés générées par AWS CloudHSM. Pour indiquer qu'ils n'ont pas été générés localement, leur `local` attribut est défini sur `false`.

Pour utiliser la `key unwrap aes-gcm` commande, vous devez disposer de la clé d'encapsulation AES dans votre AWS CloudHSM cluster et son `unwrap` attribut doit être défini sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unwrap aes-gcm
```

```
Usage: key unwrap aes-gcm [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --tag-length-
bits <TAG_LENGTH_BITS> --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> --iv <IV> <--
data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--aad <AAD>
```

Aes GCM Additional Authenticated Data (AAD) value, in hex

```
--tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Aes GCM tag length in bits

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]

```
--label <LABEL>
```

Label for the unwrapped key

```
--session
```

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

```
--iv <IV>
```

Initial value used to wrap the key, in hex

```
--approval <APPROVAL>
```



```

    Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help
    Print help

```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la `key unwrap aes-gcm` commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur `unwrap` d'attribut définie sur `true`.

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile à partir de données clés encapsulées codées en Base64

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-gcm --key-type-class aes --label aes-unwrapped
--filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10 --iv
0xf90613bb8e337ec0339aad21 --data xvslgrtg8kHrzvekny97tLSieokpPwV8
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001808e4",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",
        "label": "aes-unwrapped",
        "id": "0x",
        "check-value": "0x8d9099",
        "class": "secret-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": false,
        "token": true,

```

```

    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
}
}
}

```

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile fournie via un chemin de données

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-gcm --key-type-class aes --label aes-unwrapped
--filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10 --iv
0xf90613bb8e337ec0339aad21 --data-path payload-key.pem
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x0000000000001808e4",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        }
      }
    }
  }
}

```

```
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "aes",
    "label": "aes-unwrapped",
    "id": "0x",
    "check-value": "0x8d9099",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé à utiliser pour déballer.

Obligatoire : oui

<DATA_PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire contenant les données clés encapsulées.

Obligatoire : Oui (sauf si fourni via des données codées en Base64)

<DATA>

Données clés encapsulées codées en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<ATTRIBUTES>

Liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour la clé encapsulée.

Obligatoire : non

<AAD>

En tant que valeur de données authentifiées supplémentaires (AAD) GCM, en hexadécimal.

Obligatoire : non

<TAG_LENGTH_BITS>

Longueur de la balise Aes GCM en bits.

Obligatoire : oui

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée [valeurs possibles : `aes`, `des3`, `ec-private`, `generic-secret`, `rsa-private`].

Obligatoire : oui

<LABEL>

Étiquette pour la clé déballée.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé de session qui n'existe que dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Obligatoire : non

<IV>

Valeur initiale utilisée pour envelopper la clé, en hexadécimal.

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé de déballage est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Désencapsuler une clé à l' AES-NO-PAD aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key unwrap aes-no-pad` commande de la CLI CloudHSM pour désencapsuler une clé de charge utile AWS CloudHSM dans le cluster à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage. AES-NO-PAD

Les clés non emballées peuvent être utilisées de la même manière que les clés générées par AWS CloudHSM. Pour indiquer qu'ils n'ont pas été générés localement, leur `local` attribut est défini sur `false`.

Pour utiliser la `key unwrap aes-no-pad` commande, vous devez disposer de la clé d'encapsulation AES dans votre AWS CloudHSM cluster et son `unwrap` attribut doit être défini sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unwrap aes-no-pad
```

```
Usage: key unwrap aes-no-pad [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --key-type-  
class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]

```
--label <LABEL>
```

Label for the unwrapped key

```
--session
```

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

```
--approval <APPROVAL>
    Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help
    Print help
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la `key unwrap aes-no-pad` commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur `unwrap` d'attribut définie sur `true`.

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile à partir de données clés encapsulées codées en Base64

```
aws-cloudhsm > key unwrap aes-no-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data eXK3PMA0nKM9y3YX6brbhtMoC060E0H9
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001c08ec",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",
        "label": "aes-unwrapped",
        "id": "0x",
        "check-value": "0x8d9099",
        "class": "secret-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": false,
        "token": true,
```

```

    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
}
}
}

```

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile fournie via un chemin de données

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-no-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data-path payload-key.pem
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001c08ec",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      }
    }
  }
}

```



```

    },
    "attributes": {
      "key-type": "aes",
      "label": "aes-unwrapped",
      "id": "0x",
      "check-value": "0x8d9099",
      "class": "secret-key",
      "encrypt": false,
      "decrypt": false,
      "token": true,
      "always-sensitive": false,
      "derive": false,
      "destroyable": true,
      "extractable": true,
      "local": false,
      "modifiable": true,
      "never-extractable": false,
      "private": true,
      "sensitive": true,
      "sign": true,
      "trusted": false,
      "unwrap": false,
      "verify": true,
      "wrap": false,
      "wrap-with-trusted": false,
      "key-length-bytes": 16
    }
  }
}
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé à utiliser pour le déballage.

Obligatoire : oui

<DATA_PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire contenant les données clés encapsulées.

Obligatoire : Oui (sauf si fourni via des données codées en Base64)

<DATA>

Données clés encapsulées codées en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<ATTRIBUTES>

Liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de
KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour la clé encapsulée.

Obligatoire : non

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée [valeurs possibles :aes,des3,ec-private,generic-secret,rsa-private].

Obligatoire : oui

<LABEL>

Étiquette pour la clé déballée.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé de session qui n'existe que dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.
Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé de déballage est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Désencapsuler une clé avec AES- PKCS5 -PAD à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key unwrap aes-pkcs5-pad` commande de la CLI CloudHSM pour débiller une clé de charge utile à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage. AES-PKCS5-PAD

Les clés non emballées peuvent être utilisées de la même manière que les clés générées par AWS CloudHSM. Pour indiquer qu'ils n'ont pas été générés localement, leur `local` attribut est défini sur `false`.

Pour utiliser la `key unwrap aes-pkcs5-pad` commande, vous devez disposer de la clé d'encapsulation AES dans votre AWS CloudHSM cluster et son `unwrap` attribut doit être défini sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unwrap aes-pkcs5-pad
```

```
Usage: key unwrap aes-pkcs5-pad [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --key-type-  
class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a key to unwrap with

- `--data-path <DATA_PATH>`
Path to the binary file containing the wrapped key data
- `--data <DATA>`
Base64 encoded wrapped key data
- `--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]`
Space separated list of key attributes in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the unwrapped key
- `--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]`
Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with
- `--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>`
The quorum value for key management operations for the unwrapped key
- `--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>`
The quorum value for key usage operations for the unwrapped key
- `--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>`
Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]
- `--label <LABEL>`
Label for the unwrapped key
- `--session`
Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends
- `--approval <APPROVAL>`
Filepath of signed quorum token file to approve operation
- `-h, --help`
Print help

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la `key unwrap aes-pkcs5-pad` commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur `unwrap` d'attribut définie sur `true`.

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile à partir de données clés encapsulées codées en Base64

```
aws-cloudhsm > key unwrap aes-pkcs5-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data MbuYNresf0KyGNxKWen88nSfX+uUE/0qmGofSisicY=
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
```

```
"key-reference": "0x000000000001c08e3",
"key-info": {
  "key-owners": [
    {
      "username": "cu1",
      "key-coverage": "full"
    }
  ],
  "shared-users": [],
  "key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 0,
    "use-key-quorum-value": 0
  },
  "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "aes",
  "label": "aes-unwrapped",
  "id": "0x",
  "check-value": "0x8d9099",
  "class": "secret-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": false,
  "token": true,
  "always-sensitive": false,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": false,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": false,
  "verify": true,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 16
}
}
```

```
}
```

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile fournie via un chemin de données

```
aws-cloudhsm > key unwrap aes-pkcs5-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --  
filter attr.label=aes-example --data-path payload-key.pem  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "key": {  
      "key-reference": "0x000000000001c08e3",  
      "key-info": {  
        "key-owners": [  
          {  
            "username": "cu1",  
            "key-coverage": "full"  
          }  
        ],  
        "shared-users": [],  
        "key-quorum-values": {  
          "manage-key-quorum-value": 0,  
          "use-key-quorum-value": 0  
        },  
        "cluster-coverage": "full"  
      },  
      "attributes": {  
        "key-type": "aes",  
        "label": "aes-unwrapped",  
        "id": "0x",  
        "check-value": "0x8d9099",  
        "class": "secret-key",  
        "encrypt": false,  
        "decrypt": false,  
        "token": true,  
        "always-sensitive": false,  
        "derive": false,  
        "destroyable": true,  
        "extractable": true,  
        "local": false,  
        "modifiable": true,  
        "never-extractable": false,  
        "private": true,  
        "sensitive": true,  

```

```
        "sign": true,  
        "trusted": false,  
        "unwrap": false,  
        "verify": true,  
        "wrap": false,  
        "wrap-with-trusted": false,  
        "key-length-bytes": 16  
    }  
}  
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé à utiliser pour le déballage.

Obligatoire : oui

<DATA_PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire contenant les données clés encapsulées.

Obligatoire : Oui (sauf si fourni via des données codées en Base64)

<DATA>

Données clés encapsulées codées en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<ATTRIBUTES>

Liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour la clé encapsulée.

Obligatoire : non

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée [valeurs possibles :aes,des3,ec-private,generic-secret,rsa-private].

Obligatoire : oui

<LABEL>

Étiquette pour la clé déballée.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé de session qui n'existe que dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé de déballage est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Désencapsuler une clé à l' AES-ZERO-PADaide de la CLI CloudHSM

Utilisez la key unwrap aes-zero-pad commande de la CLI CloudHSM pour désencapsuler une clé de charge utile AWS CloudHSM dans le cluster à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage. AES-ZERO-PAD

Les clés non emballées peuvent être utilisées de la même manière que les clés générées par AWS CloudHSM. Pour indiquer qu'ils n'ont pas été générés localement, leur `local` attribut est défini sur `false`.

Pour utiliser la `key unwrap aes-no-pad` commande, vous devez disposer de la clé d'encapsulation AES dans votre AWS CloudHSM cluster et son `unwrap` attribut doit être défini sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unwrap aes-zero-pad
```

```
Usage: key unwrap aes-zero-pad [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --key-type-  
class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

```

    Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private,
generic-secret, rsa-private]
    --label <LABEL>
        Label for the unwrapped key
    --session
        Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot
be recovered after the session ends
    --approval <APPROVAL>
        Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help
    Print help

```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la `key unwrap aes-zero-pad` commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur `unwrap` d'attribut définie sur `true`.

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile à partir de données clés encapsulées codées en Base64

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-zero-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data L1wV1L/YeBNVAw6Mpk3owFJZXBzDL0nt
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x0000000000001c08e7",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",

```

```

    "label": "aes-unwrapped",
    "id": "0x",
    "check-value": "0x8d9099",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
}
}
}

```

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile fournie via un chemin de données

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-zero-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data-path payload-key.pem
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001c08e7",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

    ],
    "shared-users": [],
    "key-quorum-values": {
        "manage-key-quorum-value": 0,
        "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
    "key-type": "aes",
    "label": "aes-unwrapped",
    "id": "0x",
    "check-value": "0x8d9099",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
}
}
}
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé à utiliser pour le déballage.

Obligatoire : oui

<DATA_PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire contenant les données clés encapsulées.

Obligatoire : Oui (sauf si fourni via des données codées en Base64)

<DATA>

Données clés encapsulées codées en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<ATTRIBUTES>

Liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour la clé encapsulée.

Obligatoire : non

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée [valeurs possibles : `aes,des3,ec-private,generic-secret,rsa-private`].

Obligatoire : oui

<LABEL>

Étiquette pour la clé déballée.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé de session qui n'existe que dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé de déballage est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Désencapsuler une clé à l' CLOUDHSM-AES-GCM aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key unwrap cloudhsm-aes-gcm` commande de la CLI CloudHSM pour désencapsuler une clé de charge utile AWS CloudHSM dans le cluster à l'aide de la clé d'encapsulation AES et du mécanisme de déballage. CLOUDHSM-AES-GCM

Les clés non emballées peuvent être utilisées de la même manière que les clés générées par AWS CloudHSM. Pour indiquer qu'ils n'ont pas été générés localement, leur `local` attribut est défini sur `false`.

Pour utiliser la `key unwrap cloudhsm-aes-gcm` commande, vous devez disposer de la clé d'encapsulation AES dans votre AWS CloudHSM cluster et son `unwrap` attribut doit être défini sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unwrap cloudhsm-aes-gcm
```

```
Usage: key unwrap cloudhsm-aes-gcm [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS> --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--aad <AAD>
```

Aes GCM Additional Authenticated Data (AAD) value, in hex

```
--tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Aes GCM tag length in bits

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]

```
--label <LABEL>
```

Label for the unwrapped key

```
--session
```

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

```
--approval <APPROVAL>
```

Filepath of signed quorum token file to approve operation

```
-h, --help
```

Print help

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la `key unwrap cloudhsm-aes-gcm` commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur `unwrap` d'attribut définie sur `true`.

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile à partir de données clés encapsulées codées en Base64

```
aws-cloudhsm > key unwrap cloudhsm-aes-gcm --key-type-class aes --label aes-  
unwrapped --filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10 --data  
6Rn8nkjEriDYlnP3P8nPkYQ8hp10EJ899zsrF+aTB0i/f1lZ  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "key": {  
      "key-reference": "0x000000000001408e8",  
      "key-info": {  
        "key-owners": [  
          {  
            "username": "cu1",  
            "key-coverage": "full"  
          }  
        ],  
        "shared-users": [],  
        "key-quorum-values": {  
          "manage-key-quorum-value": 0,  
          "use-key-quorum-value": 0  
        },  
        "cluster-coverage": "full"  
      },  
      "attributes": {  
        "key-type": "aes",  
        "label": "aes-unwrapped",  
        "id": "0x",  
        "check-value": "0x8d9099",  
        "class": "secret-key",  
        "encrypt": false,  
        "decrypt": false,  
        "token": true,  
        "always-sensitive": false,  
        "derive": false,  
        "destroyable": true,  
        "extractable": true,
```



```

    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
}
}
}

```

Exemple Exemple : déballer une clé de charge utile fournie via un chemin de données

```

aws-cloudhsm > key unwrap cloudhsm-aes-gcm --key-type-class aes --label aes-unwrapped
--filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10 --data-path payload-
key.pem
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x0000000000001408e8",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",

```

```

    "label": "aes-unwrapped",
    "id": "0x",
    "check-value": "0x8d9099",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
}
}
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé à déballer.

Obligatoire : oui

<DATA_PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire contenant les données clés encapsulées.

Obligatoire : Oui (sauf si fourni via des données codées en Base64)

<DATA>

Données clés encapsulées codées en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<ATTRIBUTES>

Liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme
KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE d'une clé encapsulée.

Obligatoire : non

<AAD>

En tant que valeur de données authentifiées supplémentaires (AAD) GCM, en hexadécimal.

Obligatoire : non

<TAG_LENGTH_BITS>

Longueur de la balise Aes GCM en bits.

Obligatoire : oui

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée [valeurs possibles :aes,des3,ec-private,generic-secret,rsa-private].

Obligatoire : oui

<LABEL>

Étiquette pour la clé déballée.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé de session qui n'existe que dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé de déballage est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Désencapsuler une clé avec RSA-AES à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key unwrap rsa-aes` commande de la CLI CloudHSM pour déballer une clé de charge utile à l'aide d'une clé privée RSA et du mécanisme de déballage. RSA-AES

Les clés non emballées peuvent être utilisées de la même manière que les clés générées par AWS CloudHSM. Pour indiquer qu'ils n'ont pas été générés localement, leur `local` attribut est défini sur `false`.

Pour utiliser la `key unwrap rsa-aes`, vous devez disposer de la clé privée RSA de la clé d'encapsulation publique RSA dans votre AWS CloudHSM cluster, et son `unwrap` attribut doit être défini sur `true`

Note

Cette commande est uniquement disponible avec la CLI CloudHSM 5.11+.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unwrap rsa-aes
```

```
Usage: key unwrap rsa-aes [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --hash-  
function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF> --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL>  
<--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS;...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--hash-function <HASH_FUNCTION>
```

Hash algorithm [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

```
--mgf <MGF>
```

Mask Generation Function algorithm [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]

```
--label <LABEL>
```

Label for the unwrapped key

```
--session
```

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

```
--approval <APPROVAL>
```

Filepath of signed quorum token file to approve operation

```
-h, --help
    Print help
```

Exemple

Ces exemples montrent comment utiliser la `key unwrap rsa-aes` commande à l'aide de la clé privée RSA avec la valeur `unwrap` d'attribut définie sur `true`

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile à partir de données clés encapsulées codées en Base64

```
aws-cloudhsm > key unwrap rsa-aes --key-type-class aes --label aes-unwrapped
--filter attr.label=rsa-private-key-example --hash-function sha256 --
mgf mgf1-sha256 --data HrSE1DEyLjIeyGdPa9R+ebiqB5TIJGyamPker31ZebPwRA
+NcerbAJ08DJ1lXPYgZcI21vIFSZJuWMEiWpe1R9D/5WSYgxLVKex30xCFqebtEzxbKuv4D0mU4meSofqREYvtb3EoIKwjy
+RL5WGXXKe4nAboAkC5G07veI5yHL1SaKlssSJtTL/CFpbSLsAFuYbv/NUCWwMY5mwyVTCs1w+HlgKK
+5TH1MzBaSi8fpfyepLT8sHy2Q/VRl6ifb49p6m0KQFbRVvz/0WUd6l4d97BdgtaEz6ueg==
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001808e2",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",
        "label": "aes-unwrapped",
        "id": "0x",
        "check-value": "0x8d9099",
        "class": "secret-key",
        "encrypt": false,
```

```

    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
}
}
}

```

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile fournie via un chemin de données

```

aws-cloudhsm > key unwrap rsa-aes --key-type-class aes --label aes-unwrapped --filter
attr.label=rsa-private-key-example --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256 --data-
path payload-key.pem
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x0000000000001808e2",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,

```

```
    "use-key-quorum-value": 0
  },
  "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "aes",
  "label": "aes-unwrapped",
  "id": "0x",
  "check-value": "0x8d9099",
  "class": "secret-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": false,
  "token": true,
  "always-sensitive": false,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": false,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": false,
  "verify": true,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 16
}
}
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé à débiller.

Obligatoire : oui

<DATA_PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire contenant les données clés encapsulées.

Obligatoire : Oui (sauf si fourni via des données codées en Base64)

<DATA>

Données clés encapsulées codées en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<ATTRIBUTES>

Liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour la clé encapsulée.

Obligatoire : non

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée [valeurs possibles : `aes`, `des3`, `ec-private`, `generic-secret`, `rsa-private`].

Obligatoire : oui

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage.

Valeurs valides :

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

Obligatoire : oui

<MGF>

Spécifie la fonction de génération de masques.

Note

La fonction de hachage de la fonction de génération de masque doit correspondre à la fonction de hachage du mécanisme de signature.

Valeurs valides :

- mgf1-sha1
- mgf1-sha225
- mgf1-sha255
- mgf1-sha385
- mgf1-sha512

Obligatoire : oui

<LABEL>

Étiquette pour la clé déballée.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé de session qui n'existe que dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé de déballage est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)

- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Désencapsuler une clé avec RSA-OAEP à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key unwrap rsa-oaep` commande de la CLI CloudHSM pour débiller une clé de charge utile à l'aide de la clé privée RSA et du mécanisme de déballage. RSA-OAEP

Les clés non emballées peuvent être utilisées de la même manière que les clés générées par AWS CloudHSM. Pour indiquer qu'ils n'ont pas été générés localement, leur `local` attribut est défini sur `false`.

Pour utiliser la `key unwrap rsa-oaep` commande, vous devez disposer de la clé privée RSA de la clé d'encapsulation publique RSA dans votre AWS CloudHSM cluster, et son `unwrap` attribut doit être défini sur `true`

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unwrap rsa-oaep
```

```
Usage: key unwrap rsa-oaep [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --hash-  
function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF> --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL>  
  <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>
```

Options:

```
  --cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
  --filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a key to unwrap with

```

--data-path <DATA_PATH>
    Path to the binary file containing the wrapped key data
--data <DATA>
    Base64 encoded wrapped key data
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
    Space separated list of key attributes in the form of
    KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the unwrapped key
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>;...]
    Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
    The quorum value for key management operations for the unwrapped key
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
    The quorum value for key usage operations for the unwrapped key
--hash-function <HASH_FUNCTION>
    Hash algorithm [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]
--mgf <MGF>
    Mask Generation Function algorithm [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224,
    mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
    Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private,
    generic-secret, rsa-private]
--label <LABEL>
    Label for the unwrapped key
--session
    Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot
    be recovered after the session ends
--approval <APPROVAL>
    Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help
    Print help

```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la `key unwrap rsa-oaep` commande à l'aide de la clé privée RSA avec la valeur `unwrap` d'attribut définie sur `true`

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile à partir de données clés encapsulées codées en Base64

```

aws-cloudhsm > key unwrap rsa-oaep --key-type-class aes --label aes-unwrapped --filter
attr.label=rsa-private-example-key --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256 --data
OjJe4msobPLz9TuSAdULEu17T5rMDWtS1LyBSkLbaZnYzzpdrhsbGLbwZJCtB/jGkDNdB4qyTA0QwEpggGf6v
+Yx6JcesNeKKNU8XZa1/YBoHC8noTGUSDI2qr+u2tDc84NPv6d+F2K00NXsSxMhmxzzNG/

```

```

gzTVIjH0uy/B1yHjGP4m0XoDZf5+7f5M1CjxBmz4Vva/wrWHGCSG0y0aWb1Ev0iHAIt3UBdyKmU+/
My4xjfJv7WGGu3DFUUIZ06TihRtKQhUYU1M9u6NPf9riJJfHsk6QCusZ9yWThDT9as6i7e3htnyDhIhGWaoK8JU855cN/
YNKAUqkNpC4FPL3iw==
{
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001808e9",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",
        "label": "aes-unwrapped",
        "id": "0x",
        "check-value": "0x8d9099",
        "class": "secret-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": false,
        "token": true,
        "always-sensitive": false,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
        "local": false,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": false,
        "verify": true,
        "wrap": false,

```

```

        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 16
    }
}
}
}

```

Exemple Exemple : déballer une clé de charge utile fournie via un chemin de données

```

aws-cloudhsm > key unwrap rsa-oaep --key-type-class aes --label aes-unwrapped --filter
attr.label=rsa-private-example-key --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256 --data-
path payload-key.pem
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x0000000000001808e9",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "aes",
        "label": "aes-unwrapped",
        "id": "0x",
        "check-value": "0x8d9099",
        "class": "secret-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": false,
        "token": true,
        "always-sensitive": false,
        "derive": false,
        "destroyable": true,

```

```
    "extractable": true,  
    "local": false,  
    "modifiable": true,  
    "never-extractable": false,  
    "private": true,  
    "sensitive": true,  
    "sign": true,  
    "trusted": false,  
    "unwrap": false,  
    "verify": true,  
    "wrap": false,  
    "wrap-with-trusted": false,  
    "key-length-bytes": 16  
  }  
}  
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé à utiliser pour déballer.

Obligatoire : oui

<DATA_PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire contenant les données clés encapsulées.

Obligatoire : Oui (sauf si fourni via des données codées en Base64)

<DATA>

Données clés encapsulées codées en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<ATTRIBUTES>

Liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme
KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE d'une clé encapsulée.

Obligatoire : non

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée [valeurs possibles :aes,des3,ec-private,generic-secret,rsa-private].

Obligatoire : oui

<HASH_FUNCTION>

Spécifie la fonction de hachage.

Valeurs valides :

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

Obligatoire : oui

<MGF>

Spécifie la fonction de génération de masques.

 Note

La fonction de hachage de la fonction de génération de masque doit correspondre à la fonction de hachage du mécanisme de signature.

Valeurs valides :

- mgf1-sha1

- mgf1-sha225
- mgf1-sha255
- mgf1-sha385
- mgf1-sha512

Obligatoire : oui

<LABEL>

Étiquette pour la clé déballée.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé de session qui n'existe que dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé de déballage est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Désencapsuler une clé avec RSA-PKCS à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key unwrap rsa-pkcs` commande de la CLI CloudHSM pour déballer une clé de charge utile à l'aide de la clé privée RSA et du mécanisme de déballage. RSA-PKCS

Les clés non emballées peuvent être utilisées de la même manière que les clés générées par AWS CloudHSM. Pour indiquer qu'ils n'ont pas été générés localement, leur `local` attribut est défini sur `false`.

Pour utiliser le unwrap rsa-pkcs raccourci clavier, vous devez disposer de la clé privée RSA de la clé d'encapsulation publique RSA dans votre AWS CloudHSM cluster, et son unwrap attribut doit être défini sur. true

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key unwrap rsa-pkcs
```

```
Usage: key unwrap rsa-pkcs [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --key-type-  
class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS;...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```

--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
    Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private,
generic-secret, rsa-private]
--label <LABEL>
    Label for the unwrapped key
--session
    Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot
be recovered after the session ends
--approval <APPROVAL>
    Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help
    Print help

```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser la `key unwrap rsa-oaep` commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur `unwrap` d'attribut définie sur `true`.

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile à partir de données clés encapsulées codées en Base64

```

aws-cloudhsm > key unwrap rsa-pkcs --key-type-class aes --label
aes-unwrapped --filter attr.label=rsa-private-key-example --data
am0Nc7+YE8FWs+5HvU7sIBcXVb24QA0165nbNAD+1bK+e18BpSfnaI3P+r8Dp+pLu1ofUy/
vtzRjZoCiDofcz4EqCFnG14GdcJ1/3W/5WRvMatCa2d7cx02swaeZcjKsermPXYR01lG1fq6NskwMeeTkV8R7Rx9artFrs1
c3XdFJ2+0Bo94c6og/
yfPcp00obJlITCoXhtMRepSd040ggYq/6nUDuHCtJ86pPGnNahyr7+sAaSI3a5ECQLUjwaIARUCyoRh7EFK3qPXcg==
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001c08ef",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "aes",
    "label": "aes-unwrapped",
    "id": "0x",
    "check-value": "0x8d9099",
    "class": "secret-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": false,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 16
  }
}
}
}
}

```

Exemple Exemple : désencapsuler une clé de charge utile fournie via un chemin de données

```

aws-cloudhsm > key unwrap rsa-pkcs --key-type-class aes --label aes-unwrapped --filter
attr.label=rsa-private-key-example --data-path payload-key.pem
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key": {
      "key-reference": "0x000000000001c08ef",
      "key-info": {

```

```
"key-owners": [
  {
    "username": "cu1",
    "key-coverage": "full"
  }
],
"shared-users": [],
"key-quorum-values": {
  "manage-key-quorum-value": 0,
  "use-key-quorum-value": 0
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "aes",
  "label": "aes-unwrapped",
  "id": "0x",
  "check-value": "0x8d9099",
  "class": "secret-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": false,
  "token": true,
  "always-sensitive": false,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": false,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": false,
  "verify": true,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 16
}
}
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé à utiliser pour le déballage.

Obligatoire : oui

<DATA_PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire contenant les données clés encapsulées.

Obligatoire : Oui (sauf si fourni via des données codées en Base64)

<DATA>

Données clés encapsulées codées en Base64.

Obligatoire : Oui (sauf indication contraire via le chemin de données)

<ATTRIBUTES>

Liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour la clé encapsulée.

Obligatoire : non

<KEY_TYPE_CLASS>

Type de clé et classe de clé encapsulée [valeurs possibles : `aes`, `des3`, `ec-private`, `generic-secret`, `rsa-private`].

Obligatoire : oui

<LABEL>

Étiquette pour la clé déballée.

Obligatoire : oui

<SESSION>

Crée une clé de session qui n'existe que dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Obligatoire : non

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération. Obligatoire uniquement si la valeur de quorum du service de gestion des clés de la clé de déballage est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

La commande key wrap dans la CLI CloudHSM

La key wrap commande de la CLI CloudHSM exporte une copie chiffrée d'une clé privée symétrique ou asymétrique depuis le module de sécurité matérielle (HSM) vers un fichier. Lorsque vous exécutez key wrap, vous spécifiez deux éléments : la clé à exporter et le fichier de sortie. La clé à exporter est une clé du HSM qui cryptera (encapsulera) la clé que vous souhaitez exporter.

La key wrap commande ne supprime pas la clé du HSM et ne vous empêche pas de l'utiliser dans des opérations cryptographiques. Vous pouvez exporter la même clé plusieurs fois. Pour réimporter la clé chiffrée dans le HSM, utilisez [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#). Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée ne peuvent l'utiliser que dans le cadre d'opérations cryptographiques.

La key wrap commande comprend les sous-commandes suivantes :

- [aes-gcm](#)
- [aes-no-pad](#)
- [aes-pkcs5-pad](#)
- [aes-zero-pad](#)
- [cloudhsm-aes-gcm](#)

- [rsa-aes](#)
- [rsa-oaep](#)
- [rsa-pkcs](#)

Enveloppez une clé avec AES-GCM à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key wrap aes-gcm` commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le module de sécurité matériel (HSM) et le mécanisme d'encapsulation. AES-GCM L'`extractable`attribut de la clé de charge utile doit être défini sur `true`

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques.

Pour utiliser la `key wrap aes-gcm` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé AES dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une clé AES à encapsuler avec la [Génération d'une clé AES symétrique avec la CLI CloudHSM](#) commande et l'`wrap`attribut définis sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key wrap aes-gcm
Usage: key wrap aes-gcm [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-
filter [<WRAPPING_FILTER>...] --tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>

Options:
  --cluster-id <CLUSTER_ID>
    Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
    operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
    interactive mode was started, or error
  --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```



```

    Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
    attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a
    payload key
    --wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
        Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
        attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a
        wrapping key
    --path <PATH>
        Path to the binary file where the wrapped key data will be saved
    --wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
        File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key
    --payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
        File path of signed quorum token file to approve operation for payload key
    --aad <AAD>
        Aes GCM Additional Authenticated Data (AAD) value, in hex
    --tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
        Aes GCM tag length in bits
    -h, --help
        Print help

```

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser la key wrap aes-gcm commande à l'aide d'une touche AES.

Exemple

```

aws-cloudhsm > key wrap aes-gcm --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
    "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
    "iv": "0xf90613bb8e337ec0339aad21",
    "wrapped_key_data": "xvslgrtg8kHrzveky97tLSIeokpPwV8"
  }
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PAYLOAD_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé de charge utile.

Obligatoire : oui

<PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire dans lequel les données clés encapsulées seront enregistrées.

Obligatoire : non

<WRAPPING_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

<AAD>

Valeur des données authentifiées supplémentaires (AAD) AES GCM, en hexadécimal.

Obligatoire : non

<TAG_LENGTH_BITS>

Longueur de la balise AES GCM en bits.

Obligatoire : oui

<WRAPPING_APPROVALR>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération d'encapsulation de la clé. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé d'encapsulation est supérieure à 1.

<PAYLOAD_APPROVALR>

Spécifie le chemin du fichier vers un fichier de jeton de quorum signé pour approuver le fonctionnement de la clé de charge utile. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé de charge utile est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Enveloppez une clé à AES-NO-PAD l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key wrap aes-no-pad` commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le module de sécurité matériel (HSM) et le mécanisme d'encapsulation. AES-NO-PAD L'`extractable`attribut de la clé de charge utile doit être défini sur `true`

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques.

Pour utiliser la `key wrap aes-no-pad` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé AES dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une clé AES pour l'encapsulation à l'aide de la [Génération d'une clé AES symétrique avec la CLI CloudHSM](#) commande et de l'`wrap`attribut définis sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key wrap aes-no-pad
Usage: key wrap aes-no-pad [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-
filter [<WRAPPING_FILTER>...]

Options:
    --cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]`

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a payload key

`--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]`

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a wrapping key

`--path <PATH>`

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

`--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>`

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

`--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>`

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

`-h, --help`

Print help

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser la key wrap aes-no-pad commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur wrap d'attribut définie sur true.

Exemple

```
aws-cloudhsm > key wrap aes-no-pad --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=aes-example
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
    "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
    "wrapped_key_data": "eXK3PMA0nKM9y3YX6brbhtMoC060EOH9"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PAYLOAD_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé de charge utile.

Obligatoire : oui

<PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire dans lequel les données clés encapsulées seront enregistrées.

Obligatoire : non

<WRAPPING_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

<WRAPPING_APPROVALR>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération d'encapsulation de la clé. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé d'encapsulation est supérieure à 1.

<PAYLOAD_APPROVALR>

Spécifie le chemin du fichier vers un fichier de jeton de quorum signé pour approuver le fonctionnement de la clé de charge utile. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé de charge utile est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande `key wrap` dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande `key unwrap` dans la CLI CloudHSM](#)

Enveloppez une clé avec AES- PKCS5 -PAD à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key wrap aes-pkcs5-pad` commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le module de sécurité matériel (HSM) et le mécanisme d'encapsulation. AES-PKCS5-PAD L'`extractableattribut` de la clé de charge utile doit être défini sur `true`

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques.

Pour utiliser la `key wrap aes-pkcs5-pad` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé AES dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une clé AES pour l'encapsulation à l'aide de la [Génération d'une clé AES symétrique avec la CLI CloudHSM](#) commande et de l'`wrapattribut` définis sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key wrap aes-pkcs5-pad
```

```
Usage: key wrap aes-pkcs5-pad [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --  
wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a payload key

```

--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
    Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
    attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a
    wrapping key
--path <PATH>
    Path to the binary file where the wrapped key data will be saved
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVAL>
    File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVAL>
    File path of signed quorum token file to approve operation for payload key
-h, --help
    Print help

```

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser la key wrap aes-pkcs5-pad commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur wrap d'attribut définie sur true.

Exemple

```

aws-cloudhsm > key wrap aes-pkcs5-pad --payload-filter attr.label=payload-key --
wrapping-filter attr.label=aes-example
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
    "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
    "wrapped_key_data": "MbuYNresf0KyGNxKWen88nSfX+uUE/0qmGofSisicY="
  }
}

```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PAYLOAD_FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé de charge utile.

Obligatoire : oui

<PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire dans lequel les données clés encapsulées seront enregistrées.

Obligatoire : non

<WRAPPING_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

<WRAPPING_APPROVALR>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération d'encapsulation de la clé. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé d'encapsulation est supérieure à 1.

<PAYLOAD_APPROVALR>

Spécifie le chemin du fichier vers un fichier de jeton de quorum signé pour approuver le fonctionnement de la clé de charge utile. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé de charge utile est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Enveloppez une clé à AES-ZERO-PAD l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key wrap aes-zero-pad` commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le module de sécurité matériel (HSM) et le mécanisme d'encapsulation. `AES-ZERO-PAD` L'extractableattribut de la clé de charge utile doit être défini sur `true`

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques.

Pour utiliser la `key wrap aes-zero-pad` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé AES dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une clé AES pour l'encapsulation à l'aide de la [Génération d'une clé AES symétrique avec la CLI CloudHSM](#) commande dont l'`wrapattribut` est défini sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key wrap aes-zero-pad
```

```
Usage: key wrap aes-zero-pad [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --  
wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
-h, --help
```

[Print help](#)

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser la `key wrap aes-zero-pad` commande à l'aide d'une clé AES avec la valeur `wrap` d'attribut définie sur `true`.

Exemple

```
aws-cloudhsm > key wrap aes-zero-pad --payload-filter attr.label=payload-key --
wrapping-filter attr.label=aes-example
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
    "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
    "wrapped_key_data": "L1wV1L/YeBNVAw6Mpk3owFJZXBzDL0Nt"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PAYLOAD_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé de charge utile.

Obligatoire : oui

<PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire dans lequel les données clés encapsulées seront enregistrées.

Obligatoire : non

<WRAPPING_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

<WRAPPING_APPROVALR>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération d'encapsulation de la clé. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé d'encapsulation est supérieure à 1.

<PAYLOAD_APPROVALR>

Spécifie le chemin du fichier vers un fichier de jeton de quorum signé pour approuver le fonctionnement de la clé de charge utile. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé de charge utile est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Enveloppez une clé à CLOUDHSM-AES-GCM l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key wrap cloudhsm-aes-gcm` commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé AES sur le module de sécurité matériel (HSM) et le mécanisme d'encapsulation. CLOUDHSM-AES-GCM L'`extractable`attribut de la clé de charge utile doit être défini sur `true`

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques.

Pour utiliser la `key wrap cloudhsm-aes-gcm` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé AES dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une clé AES à encapsuler avec la [Génération d'une clé AES symétrique avec la CLI CloudHSM](#) commande et l'`wrap`attribut définis sur `true`.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key wrap cloudhsm-aes-gcm
```

```
Usage: key wrap cloudhsm-aes-gcm [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --
wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...] --tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
--aad <AAD>
```

Aes GCM Additional Authenticated Data (AAD) value, in hex

```
--tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Aes GCM tag length in bits

```
-h, --help
```

Print help

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser la key wrap cloudhsm-aes-gcm commande à l'aide d'une touche AES.

Exemple

```
aws-cloudhsm > key wrap cloudhsm-aes-gcm --payload-filter attr.label=payload-key --
wrapping-filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
    "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
    "wrapped_key_data": "6Rn8nkjEriDYlnP3P8nPkyQ8hp10EJ899zsrF+aTB0i/fI1Z"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PAYLOAD_FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé de charge utile.

Obligatoire : oui

<PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire dans lequel les données clés encapsulées seront enregistrées.

Obligatoire : non

<WRAPPING_FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

<AAD>

Valeur des données authentifiées supplémentaires (AAD) AES GCM, en hexadécimal.

Obligatoire : non

<TAG_LENGTH_BITS>

Longueur de la balise AES GCM en bits.

Obligatoire : oui

<WRAPPING_APPROVALR>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération d'encapsulation de la clé. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé d'encapsulation est supérieure à 1.

<PAYLOAD_APPROVALR>

Spécifie le chemin du fichier vers un fichier de jeton de quorum signé pour approuver le fonctionnement de la clé de charge utile. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé de charge utile est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Enveloppez une clé avec RSA-AES à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key wrap rsa-aes` commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé publique RSA sur le module de sécurité matériel (HSM) et du mécanisme d'encapsulation RSA-AES. L'attribut `extractable` de la clé de charge utile doit être défini sur `true`.

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques.

Pour utiliser la `key wrap rsa-aes` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé RSA dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une paire de clés RSA à l'aide de la [La generate-asymmetric-pair catégorie dans la CLI CloudHSM](#) commande et de l'`wrapattribut` définis sur. `true`

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key wrap rsa-aes
```

```
Usage: key wrap rsa-aes [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-  
filter [<WRAPPING_FILTER>...] --hash-function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVAL>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVAL>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
--hash-function <HASH_FUNCTION>
```

Hash algorithm [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

```
--mgf <MGF>
```

```
Mask Generation Function algorithm [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224,
mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]
-h, --help
Print help
```

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser la `key wrap rsa-aes` commande à l'aide d'une clé publique RSA dont la valeur `wrap` d'attribut est définie sur `true`

Exemple

```
aws-cloudhsm > key wrap rsa-aes --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=rsa-public-key-example --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "payload-key-reference": "0x000000000001c08f1",
    "wrapping-key-reference": "0x000000000007008da",
    "wrapped-key-data": "HrSE1DEyLjIeyGdPa9R+ebiqB5TIJGyamPker31ZebPwRA
+NcerbAJ08DJ1lXPygZcI21vIFSZJuWMEiWpe1R9D/5WSYgxLVKex30xCFqebtEzxbKuv4D0mU4meSofqREYvtb3EoIKwjy
+RL5WGxKe4nAboAkC5G07veI5yHL1SaKlssSJtTL/CFpbSLsAFuYbv/NUCWwMY5mwyVTCSlw+HlgKK
+5TH1MzBaSi8fpfyepLT8sHy2Q/VR16ifb49p6m0KQFbRVvz/0WUd6l4d97BdgtaEz6ueg=="
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PAYLOAD_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé de charge utile.

Obligatoire : oui

<PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire dans lequel les données clés encapsulées seront enregistrées.

Obligatoire : non

<WRAPPING_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

<MGF>

Spécifie la fonction de génération de masques.

Note

La fonction de hachage de la fonction de génération de masque doit correspondre à la fonction de hachage du mécanisme de signature.

Valeurs valides

- mgf1-sha1
- mgf1-sha225
- mgf1-sha255
- mgf1-sha385
- mgf1-sha512

Obligatoire : oui

<WRAPPING_APPROVALR>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération d'encapsulation de la clé. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé d'encapsulation est supérieure à 1.

<PAYLOAD_APPROVALR>

Spécifie le chemin du fichier vers un fichier de jeton de quorum signé pour approuver le fonctionnement de la clé de charge utile. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé de charge utile est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Enveloppez une clé avec RSA-OAEP à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key wrap rsa-oaep` commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé publique RSA sur le module de sécurité matériel (HSM) et le mécanisme d'encapsulation. RSA-OAEP L'`extractable`attribut de la clé de charge utile doit être défini sur `true`

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques.

Pour utiliser la `key wrap rsa-oaep` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé RSA dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une paire de clés RSA à l'aide de la [La generate-asymmetric-pair catégorie dans la CLI CloudHSM](#) commande et de l'`wrap`attribut définis sur `true`

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key wrap rsa-oaep
```

```
Usage: key wrap rsa-oaep [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-  
filter [<WRAPPING_FILTER>...] --hash-function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```

--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
    Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
    attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a
    payload key
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
    Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
    attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a
    wrapping key
--path <PATH>
    Path to the binary file where the wrapped key data will be saved
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
    File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
    File path of signed quorum token file to approve operation for payload key
--hash-function <HASH_FUNCTION>
    Hash algorithm [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]
--mgf <MGF>
    Mask Generation Function algorithm [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224,
    mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]
-h, --help
    Print help

```

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser la key wrap rsa-oaep commande à l'aide d'une clé publique RSA dont la valeur wrap d'attribut est définie sur. true

Exemple

```

aws-cloudhsm > key wrap rsa-oaep --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=rsa-public-key-example --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "payload-key-reference": "0x000000000001c08f1",
    "wrapping-key-reference": "0x000000000007008da",
    "wrapped-key-data": "0jJe4msobPLz9TuSAdULEu17T5rMDWtS1LyBSkLbaZnYzzpdrhsbGLbwZJCtB/
jGkDNdB4qyTA0QwEpggGf6v+Yx6JcesNeKkNU8XZa1/YBoHC8noTGUSDI2qr+u2tDc84NPv6d
+F2K00NXsSxMhmxxzNG/gzTVIJh0uy/B1yHjGP4m0XoDZf5+7f5M1CjxBmz4Vva/
wrWHGCSG0y0aWblEv0iHAIIt3UBdyKmU+/
My4xjfJv7WGGu3DFUUIZ06TihRtKQhUYU1M9u6NPf9riJJfHsk6QCUSZ9yWThDT9as6i7e3htnyDhIhGWaoK8JU855cN/
YNKAUqkNpC4FPL3iw=="
  }
}

```

```
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PAYLOAD_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé de charge utile.

Obligatoire : oui

<PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire dans lequel les données clés encapsulées seront enregistrées.

Obligatoire : non

<WRAPPING_FILTER>

Référence clé (par exemple, `key-reference=0xabc`) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` pour sélectionner une clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

<MGF>

Spécifie la fonction de génération de masques.

Note

La fonction de hachage de la fonction de génération de masque doit correspondre à la fonction de hachage du mécanisme de signature.

Valeurs valides

- mgf1-sha1
- mgf1-sha225
- mgf1-sha255
- mgf1-sha385
- mgf1-sha512

Obligatoire : oui

<WRAPPING_APPROVALR>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération d'encapsulation de la clé. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé d'encapsulation est supérieure à 1.

<PAYLOAD_APPROVALR>

Spécifie le chemin du fichier vers un fichier de jeton de quorum signé pour approuver le fonctionnement de la clé de charge utile. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé de charge utile est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Enveloppez une clé avec RSA-PKCS à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `key wrap rsa-pkcs` commande de la CLI CloudHSM pour encapsuler une clé de charge utile à l'aide d'une clé publique RSA sur le module de sécurité matériel (HSM) et le mécanisme d'encapsulation. `RSA-PKCS` L'`extractable`attribut de la clé de charge utile doit être défini sur `true`

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur cryptographique (CU) qui a créé la clé, peut encapsuler la clé. Les utilisateurs qui partagent la clé peuvent l'utiliser dans des opérations cryptographiques.

Pour utiliser la `key wrap rsa-pkcs` commande, vous devez d'abord disposer d'une clé RSA dans votre AWS CloudHSM cluster. Vous pouvez générer une paire de clés RSA à l'aide de la [La generate-asymmetric-pair catégorie dans la CLI CloudHSM](#) commande et de l'`wrap`attribut définis sur `true`

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de cryptomonnaies (CUs)

Exigences

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant que CU.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help key wrap rsa-pkcs
```

```
Usage: key wrap rsa-pkcs [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
-h, --help
```

Print help

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser la key wrap rsa-pkcs commande à l'aide d'une clé publique RSA.

Exemple

```
aws-cloudhsm > key wrap rsa-pkcs --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=rsa-public-key-example
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
    "wrapping_key_reference": "0x000000000007008da",
    "wrapped_key_data": "am0Nc7+YE8FWs+5HvU7sIBcXVb24QA0165nbNAD+1bK+e18BpSfnaI3P+r8Dp
+pLu1ofoUy/
vtzRjZoCiDofcz4EqCFnG14GdcJ1/3W/5WRvMatCa2d7cx02swaeZcjKsermPXYR011G1fq6NskwMeeTkV8R7Rx9artFrsl
c3XdFJ2+0Bo94c6og/
yfPcp00obJlITCoXhtMRepSd040ggYq/6nUDuHCtJ86pPGnNahyr7+sAaSI3a5ECQLUjwaIARUCyoRh7EFK3qPXcg=="
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PAYLOAD_FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste séparée par des espaces d'attributs clés sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé de charge utile.

Obligatoire : oui

<PATH>

Chemin d'accès au fichier binaire dans lequel les données clés encapsulées seront enregistrées.

Obligatoire : non

<WRAPPING_FILTER>

Référence clé (par exemple, key-reference=0xabc) ou liste d'attributs clés séparés par des espaces sous la forme de attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE pour sélectionner une clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

<WRAPPING_APPROVALR>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération d'encapsulation de la clé. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé d'encapsulation est supérieure à 1.

<PAYLOAD_APPROVALR>

Spécifie le chemin du fichier vers un fichier de jeton de quorum signé pour approuver le fonctionnement de la clé de charge utile. Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service de gestion des clés de la clé de charge utile est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)

Connectez-vous à un HSM à l'aide de la CLI CloudHSM

Vous pouvez utiliser la login commande dans la CLI CloudHSM pour vous connecter et vous déconnecter de chaque sécurité matérielle (HSM) d'un cluster. AWS CloudHSM Cette commande comporte la sous-commande suivante :

- [mfa-token-sign](#)

** Note**

Si vous dépassez cinq tentatives de connexion incorrectes, votre compte est verrouillé. Pour déverrouiller le compte, un administrateur doit réinitialiser votre mot de passe à l'aide de la commande [user change-password](#) dans cloudhsm_cli.

Pour résoudre les problèmes de connexion et de déconnexion

Si vous avez plusieurs HSM dans votre cluster, vous pouvez autoriser des tentatives de connexion incorrectes supplémentaires avant que votre compte soit verrouillé. Cela est dû au fait que le client CloudHSM équilibre la charge entre différents facteurs. HSMs Par conséquent, la tentative de connexion peut ne pas commencer sur le même HSM à chaque fois. Si vous testez cette fonctionnalité, nous vous recommandons de le faire sur un cluster avec un seul HSM actif.

Si vous avez créé votre cluster avant février 2018, votre compte est verrouillé après 20 tentatives de connexion incorrectes.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Administrateur non activé
- Admin
- Utilisateur de chiffrement (CU)

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help login
```

```
Login to your cluster
```

USAGE:

```
cloudhsm-cli login [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE> [COMMAND]
```

Commands:

```
mfa-token-sign  Login with token-sign mfa
help            Print this message or the help of the given subcommand(s)
```

OPTIONS:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--username <USERNAME>
```

Username to access the Cluster

```
--role <ROLE>
```

Role the user has in the Cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

```
--password <PASSWORD>
```

Optional: Plaintext user's password. If you do not include this argument you will be prompted for it

```
-h, --help
    Print help (see a summary with '-h')
```

Exemple

Exemple

Cette commande vous connecte à tous les membres HSMs d'un cluster avec les informations d'identification d'un utilisateur administrateur nommé `admin1`.

```
aws-cloudhsm > login --username admin1 --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "admin1",
    "role": "admin"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<USERNAME>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (`_`). Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la casse dans cette commande, il est toujours affiché en minuscules.

Obligatoire : oui

<ROLE>

Spécifie le rôle attribué à cet utilisateur. Les valeurs valides sont `admin`, `crypto-user`.

Pour obtenir le rôle de l'utilisateur, utilisez la `user list` commande. Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Comprendre les utilisateurs HSM](#).

Obligatoire : oui

<PASSWORD>

Spécifie le mot de passe de l'utilisateur qui se connecte au HSMs.

Obligatoire : les clients doivent fournir le mot de passe soit via l'argument de ligne de `--password` commande, soit l'omettre pour être invités de manière interactive.

 Note

L'utilisation de l'`--password` argument sur la ligne de commande peut exposer les informations d'identification dans l'historique de votre shell. Envisagez de demander le mot de passe de manière interactive ou d'effacer l'historique de votre shell après utilisation.

Rubriques en relation

- [Mise en route avec la CLI CloudHSM](#)
- [Activation du cluster](#)

Connectez-vous à un HSM à l'aide de la MFA à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `login mfa-token-sign` commande de la CLI AWS CloudHSM CloudHSM pour vous connecter à un module de sécurité matérielle (HSM) à l'aide de l'authentification multifactorielle (MFA). Pour utiliser cette commande, vous devez d'abord configurer la [MFA pour la CLI CloudHSM](#).

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin
- Utilisateur de chiffrement (CU)

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help login mfa-token-sign  
Login with token-sign mfa
```

USAGE:

```
login --username <username> --role <role> mfa-token-sign --token <token>
```

OPTIONS:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
provided when interactive mode was started, or error
--token <TOKEN> Filepath where the unsigned token file will be written
-h, --help Print help
```

Exemple

Example

```
aws-cloudhsm > login --username test_user --role admin mfa-token-sign --token /home/
valid.token
Enter password:
Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "test_user",
    "role": "admin"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<TOKEN>

Chemin de fichier dans lequel le fichier de jeton non signé sera écrit.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Mise en route avec la CLI CloudHSM](#)

- [Activation du cluster](#)
- [Utilisation de la CLI CloudHSM pour gérer la MFA](#)

Déconnectez-vous d'un HSM à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la logout commande de la CLI CloudHSM pour vous déconnecter de chaque module de sécurité matériel (HSM) d'un cluster. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin
- Utilisateur de chiffrement (CU)

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help logout
Logout of your cluster

USAGE:
  logout

OPTIONS:
  --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
  config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
  provided when interactive mode was started, or error
  -h, --help                  Print help information
  -V, --version                Print version information
```

Exemple

Exemple

Cette commande vous déconnecte de tous les HSMs éléments d'un cluster.

```
aws-cloudhsm > logout
{
  "error_code": 0,
  "data": "Logout successful"
```

```
}
```

Rubriques en relation

- [Mise en route avec la CLI CloudHSM](#)
- [Activation du cluster](#)

Catégorie d'utilisateur dans la CLI CloudHSM

Dans la user CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande spécifique aux utilisateurs. Actuellement, la catégorie utilisateur comprend les commandes suivantes :

- [user change-mfa](#)
- [user change-password](#)
- [user create](#)
- [user delete](#)
- [user list](#)
- [répliquer par l'utilisateur](#)

La catégorie user change-mfa dans la CLI CloudHSM

Dans la user change-mfa CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande spécifique à la modification de l'authentification multifactorielle (MFA) pour les utilisateurs.

Actuellement, cette catégorie comprend la sous-commande suivante :

- [token-sign](#)

Modifier la configuration MFA d'un utilisateur avec la CLI CloudHSM

Utilisez la user change-mfa token-sign commande de la CLI CloudHSM pour mettre à jour la configuration de l'authentification multifactorielle (MFA) d'un compte utilisateur. N'importe quel compte utilisateur peut exécuter cette commande. Les comptes dotés du rôle d'administrateur peuvent exécuter cette commande pour d'autres utilisateurs.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin
- Utilisateur de chiffrement

Syntaxe

Actuellement, il n'existe qu'une seule stratégie multifactorielle disponible pour les utilisateurs : Token Sign.

```
aws-cloudhsm > help user change-mfa
```

Change a user's Mfa Strategy

Usage:

```
user change-mfa <COMMAND>
```

Commands:

```
token-sign  Register or Deregister a public key using token-sign mfa strategy
help        Print this message or the help of the given subcommand(s)
```

La stratégie Token Sign demande un fichier de jetons dans lequel écrire des jetons non signés.

```
aws-cloudhsm > help user change-mfa token-sign
```

Register or Deregister a public key using token-sign mfa strategy

Usage: user change-mfa token-sign [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE> <--token <TOKEN>|--deregister>

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--username <USERNAME>
```

Username of the user that will be modified

```
--role <ROLE>
```

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

--change-password **<CHANGE_PASSWORD>**

Optional: Plaintext user's password. If you do not include this argument you will be prompted for it

--token **<TOKEN>**

Filepath where the unsigned token file will be written. Required for enabling MFA for a user

--approval **<APPROVAL>**

Filepath of signed quorum token file to approve operation

--deregister

Deregister the MFA public key, if present

--change-quorum

Change the Quorum public key along with the MFA key

-h, --help

Print help (see a summary with '-h')

Exemple

Cette commande écrira un jeton non signé par HSM de votre cluster dans le fichier spécifié par token. Lorsque vous y êtes invité, signez les jetons du fichier.

Exemple: écrivez un jeton non signé par HSM dans votre cluster

```
aws-cloudhsm > user change-mfa token-sign --username cu1 --change-password password --
role crypto-user --token /path/myfile
```

Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):

Enter public key PEM file path:/path/mypemfile

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "test_user",
    "role": "admin"
  }
}
```



```
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<ROLE>

Spécifie le rôle attribué au compte utilisateur. Ce paramètre est obligatoire. Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Comprendre les utilisateurs HSM](#).

Valeurs valides

- Administrateur : les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs, mais ils ne peuvent pas gérer les clés.
- CU : les utilisateurs de chiffrement peuvent créer et gérer des clés, et utiliser ces clés dans des opérations de chiffrement.

<USERNAME>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (_).

Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un utilisateur après l'avoir créé. Dans les commandes de la CLI CloudHSM, le rôle et le mot de passe sont sensibles à la casse, mais le nom d'utilisateur ne l'est pas.

Obligatoire : oui

<CHANGE_PASSWORD>

Spécifie le nouveau mot de passe en texte brut de l'utilisateur dont la MFA est enregistrée/désenregistrée.

Obligatoire : oui

<TOKEN>

Chemin de fichier dans lequel le fichier de jeton non signé sera écrit.

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service utilisateur du quorum est supérieure à 1.

<DEREGISTER>

Désenregistre la clé publique MFA, si elle est présente.

<CHANGE - QUORUM>

Modifie la clé publique du quorum ainsi que la clé MFA.

Rubriques en relation

- [Comprendre l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs HSM](#)

Modifier le mot de passe d'un utilisateur avec la CLI CloudHSM

Utilisez la `user change-password` commande de la CLI CloudHSM pour modifier le mot de passe d'un utilisateur AWS CloudHSM existant dans votre cluster. Pour activer la MFA pour un utilisateur, utilisez la commande `user change-mfa`.

Tout utilisateur peut modifier son propre mot de passe. En outre, les utilisateurs dotés du rôle d'administrateur peuvent modifier le mot de passe d'un autre utilisateur du cluster. Vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe actuel pour effectuer la modification.

Note

Vous ne pouvez pas modifier le mot de passe d'un utilisateur qui est actuellement connecté au cluster.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin
- Utilisateur de chiffrement (CU)

Syntaxe

Note

Pour activer l'authentification multifactorielle (MFA) pour un utilisateur, utilisez `user change-mfa` la commande.

```
aws-cloudhsm > help user change-password
```

Change a user's password

Usage:

```
cloudhsm-cli user change-password [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE>
[--password <PASSWORD>]
```

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--username <USERNAME>`

Username of the user that will be modified

`--role <ROLE>`

Role the user has in the cluster

Possible values:

- `crypto-user`: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- `admin`: An Admin has the ability to manage user accounts

`--password <PASSWORD>`

Optional: Plaintext user's password. If you do not include this argument you will be prompted for it

`--approval <APPROVAL>`

Filepath of signed quorum token file to approve operation

`--deregister-mfa <DEREGISTER-MFA>`

Deregister the user's mfa public key, if present

`--deregister-quorum <DEREGISTER-QUORUM>`

```
Deregister the user's quorum public key, if present
-h, --help
    Print help (see a summary with '-h')
```

Exemple

Les exemples suivants montrent comment utiliser `user change-password` pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur actuel ou de tout autre utilisateur dans votre cluster.

Exemple: Modifier votre mot de passe

Tout utilisateur du cluster peut utiliser `user change-password` pour modifier son propre mot de passe.

La sortie suivante montre que Bob est actuellement connecté en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

```
aws-cloudhsm > user change-password --username bob --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "bob",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service utilisateur du quorum est supérieure à 1.

<DEREGISTER-MFA>

Désenregistre la clé publique MFA, si elle est présente.

<DEREGISTER-QUORUM>

Désenregistrez la clé publique Quorum, si elle est présente.

<PASSWORD>

Spécifie le nouveau mot de passe de l'utilisateur en texte brut. Les caractères suivants ne sont pas autorisés « : »

Obligatoire : oui

<ROLE>

Spécifie le rôle attribué au compte utilisateur. Ce paramètre est obligatoire. Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Comprendre les utilisateurs HSM](#).

Valeurs valides

- Administrateur : les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs, mais ils ne peuvent pas gérer les clés.
- CU : les utilisateurs de chiffrement peuvent créer et gérer des clés, et utiliser ces clés dans des opérations de chiffrement.

<USERNAME>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (_).

Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un utilisateur après l'avoir créé. Dans les commandes de la CLI CloudHSM, le rôle et le mot de passe sont sensibles à la casse, mais le nom d'utilisateur ne l'est pas.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Répertorier les utilisateurs](#)
- [Créer un utilisateur](#)
- [Supprimer un utilisateur](#)

La catégorie user change-quorum dans la CLI CloudHSM

Dans la user change-quorum CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont combinées avec la catégorie parent, créent une commande spécifique à la modification du quorum des utilisateurs.

user change-quorum est utilisé pour enregistrer l'authentification du quorum des utilisateurs à l'aide d'une stratégie de quorum spécifiée. À partir du SDK 5.8.0, une seule stratégie de quorum est disponible pour les utilisateurs, comme indiqué ci-dessous.

Actuellement, cette catégorie comprend la catégorie et la sous-commande suivantes :

- [token-sign](#)
 - [register](#)

La catégorie user change-quorum token-sign dans la CLI CloudHSM

Dans la user change-quorum token-sign CLI CloudHSM, il existe une catégorie parent pour les commandes qui, combinées à cette catégorie parent, créent une commande spécifique aux opérations de quorum par signature de jetons.

Actuellement, cette catégorie comprend les commandes suivantes :

- [register](#)

Enregistrez la stratégie de quorum par signature jeton d'un utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la commande user change-quorum token-sign register de la CLI CloudHSM pour enregistrer la stratégie de quorum token-sign pour un utilisateur administrateur.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help user change-quorum token-sign register  
Register a user for quorum authentication with a public key
```

Usage: `user change-quorum token-sign register --public-key <PUBLIC_KEY> --signed-token <SIGNED_TOKEN>`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>` Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--public-key <PUBLIC_KEY>` Filepath to public key PEM file

`--signed-token <SIGNED_TOKEN>` Filepath with token signed by user private key

`-h, --help` Print help (see a summary with `'-h'`)

Exemple

Example

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté sous le nom d'utilisateur pour lequel vous souhaitez register quorum token-sign.

```
aws-cloudhsm > login --username admin1 --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "admin1",
    "role": "admin"
  }
}
```

La commande `user change-quorum token-sign register` enregistrera votre clé publique auprès du HSM. Par conséquent, vous serez qualifié d'approbateur de quorum pour les opérations nécessitant un quorum qui requièrent qu'un utilisateur obtienne des signatures de quorum pour atteindre le seuil de quorum requis.

```
aws-cloudhsm > user change-quorum token-sign register \
  --public-key /home/mypemfile \
  --signed-token /home/mysignedtoken
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "admin1",
    "role": "admin"
  }
}
```

```
}  
}
```

Vous pouvez maintenant exécuter la commande `user list` et confirmer que quorum token-sign a été enregistré pour cet utilisateur.

```
aws-cloudhsm > user list  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "users": [  
      {  
        "username": "admin",  
        "role": "admin",  
        "locked": "false",  
        "mfa": [],  
        "quorum": [],  
        "cluster-coverage": "full"  
      },  
      {  
        "username": "admin1",  
        "role": "admin",  
        "locked": "false",  
        "mfa": [],  
        "quorum": [  
          {  
            "strategy": "token-sign",  
            "status": "enabled"  
          }  
        ],  
        "cluster-coverage": "full"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<PUBLIC-KEY>

Chemin d'accès au fichier PEM à clé publique.

Obligatoire : oui

<SIGNED-TOKEN>

Chemin de fichier avec jeton signé par clé privée de l'utilisateur.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Utilisation de la CLI CloudHSM pour gérer l'authentification par quorum](#)
- [Utilisation de l'authentification par quorum pour les administrateurs : première configuration](#)
- [Modifier la valeur minimale du quorum pour les administrateurs](#)
- [Noms et types de services prenant en charge l'authentification par quorum](#)

Création d'un AWS CloudHSM utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM

La user create commande de la CLI CloudHSM crée un utilisateur AWS CloudHSM dans votre cluster. Seuls les comptes utilisateurs dotés du rôle d'administrateur peuvent exécuter cette commande.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin

Exigences

Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur administrateur

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help user create  
Create a new user
```

```
Usage: cloudhsm-cli user create [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE> [--password <PASSWORD>]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--username <USERNAME>
```

Username to access the HSM cluster

```
--role <ROLE>
```

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

```
--password <PASSWORD>
```

Optional: Plaintext user's password. If you do not include this argument you will be prompted for it

```
--approval <APPROVAL>
```

Filepath of signed quorum token file to approve operation

```
-h, --help
```

Print help (see a summary with '-h')

Exemple

Ces exemples montrent comment user create créer de nouveaux utilisateurs dans votre HSMs.

Exemple: Créer un utilisateur de chiffrement

Cet exemple crée un compte dans votre AWS CloudHSM cluster avec le rôle d'utilisateur cryptographique.

```
aws-cloudhsm > user create --username alice --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 0,
```

```
"data": {  
  "username": "alice",  
  "role": "crypto-user"  
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<USERNAME>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (_). Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la casse dans cette commande, il est toujours affiché en minuscules.

Obligatoire : oui

<ROLE>

Spécifie le rôle attribué à cet utilisateur. Ce paramètre est obligatoire. Les valeurs valides sont admin, crypto-user.

Pour obtenir le rôle de l'utilisateur, utilisez la commande user list. Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Comprendre les utilisateurs HSM](#).

<PASSWORD>

Spécifie le mot de passe de l'utilisateur qui se connecte au HSMs. Les caractères suivants ne sont pas autorisés « : »

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service utilisateur du quorum est supérieure à 1.

Rubriques en relation

- [user list](#)

- [user delete](#)
- [Modifier un mot de passe utilisateur](#)

Supprimer un AWS CloudHSM utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM

La `user delete` commande de la CLI CloudHSM supprime un utilisateur de votre cluster. AWS CloudHSM Seuls les comptes utilisateurs dotés du rôle d'administrateur peuvent exécuter cette commande. Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur actuellement connecté à un HSM.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin

Exigences

- Vous ne pouvez pas supprimer les comptes utilisateurs qui possèdent des clés.
- Votre compte utilisateur doit avoir le rôle d'administrateur pour exécuter cette commande.

Syntaxe

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
aws-cloudhsm > help user delete
```

```
Delete a user
```

```
Usage: user delete [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE>
```

```
Options:
```

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

```
    Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the  
operation against. If not provided, will fall back to the value provided when  
interactive mode was started, or error
```

```
--username <USERNAME>
```

```
    Username to access the HSM cluster
```

```
--role <ROLE>
```

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

--approval **<APPROVAL>**

Filepath of signed quorum token file to approve operation

Exemple

```
aws-cloudhsm > user delete --username alice --role crypto-user
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "alice",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<USERNAME>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (_). Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la casse dans cette commande, il est toujours affiché en minuscules.

Obligatoire : oui

<ROLE>

Spécifie le rôle attribué à cet utilisateur. Ce paramètre est obligatoire. Les valeurs valides sont admin, crypto-user.

Pour obtenir le rôle de l'utilisateur, utilisez la commande user list. Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Comprendre les utilisateurs HSM](#).

Obligatoire : oui

<APPROVAL>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier de jeton de quorum signé pour approuver l'opération.

Obligatoire uniquement si la valeur du quorum du service utilisateur du quorum est supérieure à 1.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Répertorier les utilisateurs](#)
- [Créer un utilisateur](#)
- [Modifier un mot de passe utilisateur](#)

Répertorier tous les AWS CloudHSM utilisateurs utilisant la CLI CloudHSM

La user list commande de la CLI CloudHSM répertorie les comptes utilisateur présents AWS CloudHSM dans votre cluster. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à la CLI CloudHSM pour exécuter cette commande.

Note

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration utilisés par le AWS CloudHSM client et les outils de ligne de commande. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas s'appliquer HSMs à tous les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help user list  
List the users in your cluster
```

USAGE:`user list`**Options:**

`--cluster-id <CLUSTER_ID>` Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`-h, --help` Print help

Exemple

Cette commande répertorie les utilisateurs présents dans votre cluster CloudHSM.

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "test_user",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [
          {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
          }
        ],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "app_user",
        "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

```
]
}
}
```

La sortie inclut les attributs utilisateur suivants :

- Username : affiche le nom convivial défini pour l'utilisateur. Le nom d'utilisateur est toujours affiché en minuscules.
- Role : détermine les opérations que l'utilisateur peut effectuer sur le HSM.
- Locked : indique si ce compte utilisateur a été verrouillé.
- MFA : indique les mécanismes d'authentification multifactorielle pris en charge pour ce compte utilisateur.
- Cluster coverage : indique la disponibilité de ce compte utilisateur à l'échelle du cluster.

Rubriques en relation

- [listUsers](#) dans key_mgmt_util
- [Créer un utilisateur](#)
- [Supprimer un utilisateur](#)
- [Modifier un mot de passe utilisateur](#)

Répliquer un utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la user replicate commande de la CLI CloudHSM pour répliquer un utilisateur d'un cluster source vers AWS CloudHSM un cluster de destination. AWS CloudHSM

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Administrateurs () COs

Exigences

- Les clusters source et de destination doivent être des clones. Cela signifie que l'un a été créé à partir d'une sauvegarde de l'autre, ou qu'ils ont tous deux été créés à partir d'une sauvegarde commune. Pour plus d'informations, consultez [Création de clusters à partir de sauvegardes](#).

- Pour exécuter cette commande, vous devez être connecté en tant qu'administrateur sur les clusters source et de destination.
- En mode commande unique, la commande utilisera les variables d'environnement CLOUDHSM_PIN et CLOUDHSM_ROLE pour s'authentifier sur le cluster source. Pour plus d'informations, consultez [Mode commande unique](#). Pour fournir des informations d'identification pour le cluster de destination, vous devez définir deux variables environnementales supplémentaires : DESTINATION_CLOUDHSM_PIN et DESTINATION_CLOUDHSM_ROLE :

```
$ export DESTINATION_CLOUDHSM_ROLE=<role>
```

```
$ export DESTINATION_CLOUDHSM_PIN=<username:password>
```

- En mode interactif, les utilisateurs devront se connecter explicitement aux clusters source et de destination.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help user replicate
```

Replicate a user from a source to a destination cluster

Usage: user replicate --username <USERNAME> --role <ROLE> --source-cluster-id <SOURCE_CLUSTER_ID> --destination-cluster-id <DESTINATION_CLUSTER_ID>

Options:

--username <USERNAME>

Username of the user to replicate

--role <ROLE>

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

--source-cluster-id <SOURCE_CLUSTER_ID>

Source cluster ID

--destination-cluster-id <DESTINATION_CLUSTER_ID>

Destination cluster ID

```
-h, --help
    Print help (see a summary with '-h')
```

Exemples

Exemple Exemple : répliquer un utilisateur

Cette commande réplique un utilisateur d'un cluster source vers un cluster de destination cloné. L'exemple ci-dessous illustre le résultat lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur sur les deux clusters.

```
admin-user@cluster-1234abcdefg > user replicate \
    --username example-admin \
    --role admin \
    --source-cluster-id cluster-1234abcdefg \
    --destination-cluster-id cluster-2345bcdefgh
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": {
      "username": "example-admin",
      "role": "admin",
      "locked": "false",
      "mfa": [],
      "quorum": [],
      "cluster-coverage": "full"
    },
    "message": "Successfully replicated user"
  }
}
```

Arguments

<USERNAME>

Spécifie le nom d'utilisateur de l'utilisateur à répliquer dans le cluster source.

Obligatoire : oui

<ROLE>

Spécifie le rôle attribué à cet utilisateur. Ce paramètre est obligatoire. Les valeurs valides sont admin, crypto-user.

Pour obtenir le rôle de l'utilisateur, utilisez la commande `user list`. Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Comprendre les utilisateurs HSM](#).

Obligatoire : oui

<SOURCE_CLUSTER_ID>

ID du cluster source.

Obligatoire : oui

<DESTINATION_CLUSTER_ID>

L'ID du cluster de destination.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Connexion à plusieurs clusters à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

La catégorie de quorum dans la CLI CloudHSM

Dans la quorum CLI CloudHSM, il s'agit d'une catégorie parent pour un groupe de commandes qui, lorsqu'il est quorum combiné avec, crée une commande spécifique à l'authentification par quorum, ou aux opérations M sur N. Actuellement, cette catégorie comprend la sous-catégorie `token-sign` qui comprend ses propres commandes. Cliquez sur le lien ci-dessous pour plus d'informations.

- [token-sign](#)

Services d'administrateur : l'authentification par quorum est utilisée pour les services dotés de privilèges d'administrateur tels que la création d'utilisateurs, la suppression d'utilisateurs, la modification des mots de passe des utilisateurs, la définition des valeurs de quorum et la désactivation des fonctionnalités de quorum et de MFA.

Services aux utilisateurs cryptographiques : l'authentification par quorum est utilisée pour les services privilégiés des utilisateurs cryptographiques associés à une clé spécifique, tels que la signature avec une clé, `sharing/unsharing` une clé, `wrapping/unwrapping` une clé et la définition de l'attribut d'une clé. La valeur de quorum d'une clé associée est configurée lorsque la clé est générée, importée ou déballée. La valeur du quorum doit être égale ou inférieure au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée, y compris les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé.

Chaque type de service est ensuite décomposé en un nom de service éligible, qui contient un ensemble spécifique d'opérations de service prises en charge par le quorum qui peuvent être effectuées.

Nom du service	Type de service	Opérations de service
user	Admin	• créer un utilisateur • supprimer un utilisateur • modifier un mot de passe utilisateur • modifier la MFA d'un utilisateur
quorum	Admin	• signe du jeton quorum set-quorum-value
grappe ¹	Admin	• cluster MTLS register-trust-anchor • cluster MTLS deregister-trust-anchor • application des ensembles MTLS du cluster
gestion des clés	Utilisateur de Crypto	• étui pour clés • déballage des clés • key share • annuler le partage d'une clé • clé set-attribute
utilisation des clés	Utilisateur de Crypto	• signe clé

[1] Le service Cluster est exclusivement disponible sur hsm2m.medium

Rubriques en relation

- [Configurer l'authentification par quorum pour les AWS CloudHSM administrateurs à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- [Gestion de l'authentification par quorum \(contrôle d'accès M of N\) à l'aide de la CLI CloudHSM](#)

La catégorie quorum token-sign dans la CLI CloudHSM

Dans la quorum token-sign CLI CloudHSM, il existe une catégorie pour un groupe de commandes qui, lorsqu'elles sont quorum token-sign combinées avec, créent une commande spécifique à l'authentification par quorum, ou aux opérations M sur N.

Actuellement, cette catégorie comprend les commandes suivantes :

- [supprimer](#)
- [generate](#)
- [liste](#)
- [list-quorum-values](#)
- [set-quorum-value](#)

Supprimer les jetons de quorum à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la commande quorum token-sign delete de la CLI CloudHSM pour supprimer un ou plusieurs jetons pour un service autorisé par quorum.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign delete  
Delete one or more Quorum Tokens  
  
Usage: quorum token-sign delete --scope <SCOPE>
```

Options:**--cluster-id** *<CLUSTER_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--scope *<SCOPE>*

Scope of which token(s) will be deleted

Possible values:

- user: Deletes all token(s) of currently logged in user
- all: Deletes all token(s) on the HSM

-h, --help

Print help (see a summary with '-h')

Exemple

L'exemple suivant montre comment la commande `quorum token-sign delete` de la CLI CloudHSM peut être utilisée pour supprimer un ou plusieurs jetons pour un service autorisé par quorum.

Exemple: Supprimer un ou plusieurs jetons pour un service autorisé par quorum

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign delete --scope all
{
  "error_code": 0,
  "data": "Deletion of quorum token(s) successful"
}
```

Arguments***<CLUSTER_ID>***

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<SCOPE>

Étendue dans laquelle les jetons seront supprimés dans le AWS CloudHSM cluster.

Valeurs valides

- Utilisateur : Utilisé pour supprimer uniquement les jetons appartenant à l'utilisateur connecté.

- Tout : Utilisé pour supprimer tous les jetons du AWS CloudHSM cluster.

Rubriques en relation

- [Répertorier les utilisateurs](#)
- [Créer un utilisateur](#)
- [Supprimer un utilisateur](#)

Génération d'un jeton de quorum à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la commande `quorum token-sign generate` de la CLI CloudHSM pour générer un jeton pour un service autorisé par quorum.

L'obtention d'un jeton actif par utilisateur et par service sur un cluster HSM est limitée pour l'utilisateur des services et le quorum. Cette limite ne s'applique pas aux jetons liés à des services clés.

Note

Seuls les administrateurs et les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent générer des jetons de service spécifiques. Pour plus d'informations sur les types et les noms de services, voir [Noms de services et types prenant en charge l'authentification par quorum](#)

Services d'administrateur : l'authentification par quorum est utilisée pour les services dotés de privilèges d'administrateur tels que la création d'utilisateurs, la suppression d'utilisateurs, la modification des mots de passe des utilisateurs, la définition des valeurs de quorum et la désactivation des fonctionnalités de quorum et de MFA.

Services aux utilisateurs cryptographiques : l'authentification par quorum est utilisée pour les services privilégiés des utilisateurs cryptographiques associés à une clé spécifique, tels que la signature avec une clé, `sharing/unsharing` une clé, `wrapping/unwrapping` une clé et la définition de l'attribut d'une clé. La valeur de quorum d'une clé associée est configurée lorsque la clé est générée, importée ou déballée. La valeur du quorum doit être égale ou inférieure au nombre d'utilisateurs auxquels la clé est associée, y compris les utilisateurs avec lesquels la clé est partagée et le propriétaire de la clé.

Chaque type de service est ensuite décomposé en un nom de service éligible, qui contient un ensemble spécifique d'opérations de service prises en charge par le quorum qui peuvent être effectuées.

Nom du service	Type de service	Opérations de service
user	Admin	- créer un utilisateur - supprimer un utilisateur - modifier un mot de passe utilisateur - modifier la MFA d'un utilisateur
quorum	Admin	signe du jeton quorum set-quorum-value
grappe ¹	Admin	- cluster MTLS register-trust-anchor - cluster MTLS deregister-trust-anchor - application des ensembles MTLS du cluster
gestion des clés	Utilisateur de Crypto	- étui pour clés - déballage des clés - key share - annuler le partage d'une clé - clé set-attribute
utilisation des clés	Utilisateur de Crypto	signe clé

[1] Le service Cluster est exclusivement disponible sur hsm2m.medium

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin
- Utilisateur de chiffrement (CU)

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign generate
```

Generate a token

Usage: quorum token-sign generate --service *<SERVICE>* --token *<TOKEN>*

Options:

--cluster-id *<CLUSTER_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--service *<SERVICE>*

Service the token will be used for

Possible values:

- user:

User management service is used for executing quorum authenticated user management operations

- quorum:

Quorum management service is used for setting quorum values for any quorum service

- cluster:

Cluster management service is used for executing quorum for cluster wide configuration managements like mtls enforcement, mtls registration and mtls deregistration

- registration:

Registration service is used for registering a public key for quorum authentication

- key-usage:

Key usage service is used for executing quorum authenticated key usage operations

- key-management:

Key management service is used for executing quorum authenticated key management operations

--token *<TOKEN>*

Filepath where the unsigned token file will be written

-h, --help

Print help

Exemple

Cette commande écrira un jeton non signé par HSM de votre cluster dans le fichier spécifié par token.

Exemple: écrivez un jeton non signé par HSM dans votre cluster

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service user --token /home/tfile
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "filepath": "/home/tfile"
  }
}
```

Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<SERVICE>

Spécifie le service autorisé par le quorum pour lequel générer un jeton. Ce paramètre est obligatoire.

Valeurs valides

- utilisateur : service de gestion des utilisateurs utilisé pour exécuter les opérations de gestion des utilisateurs autorisés par quorum.
- quorum : service de gestion du quorum utilisé pour définir les valeurs de quorum autorisées pour tout service autorisé par quorum.
- cluster : service de gestion de cluster utilisé pour exécuter le quorum afin de gérer les configurations à l'échelle du cluster, telles que l'application du protocole MTLS, l'enregistrement et le désenregistrement du protocole MTLS.
- enregistrement : génère un jeton non signé à utiliser lors de l'enregistrement d'une clé publique pour l'autorisation du quorum.
- key-usage : génère un jeton non signé qui est utilisé pour exécuter les opérations d'utilisation des clés autorisées par le quorum.

- gestion des clés : génère un jeton non signé qui est utilisé pour exécuter les opérations de gestion des clés autorisées par le quorum.

Obligatoire : oui

<TOKEN>

Chemin de fichier dans lequel le fichier de jeton non signé sera écrit.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Noms et types de services prenant en charge l'authentification par quorum](#)

Répertorier les jetons de quorum à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `quorum token-sign list` commande de la CLI CloudHSM pour répertorier tous les jetons de quorum tokensign présents dans votre cluster. AWS CloudHSM Cela inclut les jetons générés par d'autres utilisateurs. Un jeton est lié à un utilisateur. Ainsi, même si vous pouvez voir des jetons d'autres utilisateurs, vous ne pourrez utiliser que les jetons associés à l'utilisateur actuellement connecté.

Pour plus d'informations sur les types et les noms de services, consultez la section [Noms des services et types prenant en charge l'authentification par quorum](#). Pour plus d'informations sur le contenu affiché à partir des jetons listés, reportez-vous aux sections [the section called “Gestion et utilisation des clés avec quorum \(M sur N\)”](#) pour les jetons associés key-management à et aux key-usage services, et [the section called “Gestion des utilisateurs avec quorum \(M sur N\)”](#) pour les jetons associés à userquorum, ou au cluster service, respectivement.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin
- Utilisateur de chiffrement (CU)

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign list
```

List the token-sign tokens in your cluster

Usage: quorum token-sign list

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>` Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`-h, --help` Print help

Exemple

Cette commande listera tous les jetons de signature présents dans votre AWS CloudHSM cluster. Cela inclut les jetons générés par d'autres utilisateurs. Un jeton est lié à un utilisateur. Ainsi, même si vous pouvez voir des jetons d'autres utilisateurs, vous ne pourrez utiliser que les jetons associés à l'utilisateur actuellement connecté.

Exemple

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "tokens": [
      {
        "username": "admin",
        "service": "quorum",
        "approvals-required": 2,
        "number-of-approvals": 0,
        "token-timeout-seconds": 397,
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "admin",
        "service": "user",
        "approvals-required": 2,
        "number-of-approvals": 0,
        "token-timeout-seconds": 588,
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "crypto_user1",
        "service": "key-management",
```

```

    "key-reference": "0x000000000002c33f7",
    "minimum-token-count": 1
  },
  {
    "username": "crypto_user1",
    "service": "key-usage",
    "key-reference": "0x000000000002c33f7",
    "minimum-token-count": 1
  }
]
}
}

```

Rubriques en relation

- [quorum token-sign generate](#)

Afficher les valeurs de quorum à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la `quorum token-sign list-quorum-values` commande de la CLI CloudHSM pour répertorier les valeurs de quorum définies AWS CloudHSM dans votre cluster.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign list-quorum-values
```

List current quorum values

Usage: `quorum token-sign list-quorum-values`

Options:

```

--cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
provided when interactive mode was started, or error
-h, --help                    Print help

```

Exemple

Cette commande répertorie les valeurs de quorum définies dans votre AWS CloudHSM cluster pour chaque service.

Exemple

hsm1.medium :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 1,
    "quorum": 1
  }
}
```

hsm2m.medium :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 1,
    "quorum": 1,
    "cluster": 1
  }
}
```

Rubriques en relation

- [Noms et types de services prenant en charge l'authentification par quorum](#)
- [Configuration des MTL \(recommandé\)](#)

Mettre à jour une valeur de quorum à l'aide de la CLI CloudHSM

Utilisez la commande `quorum token-sign set-quorum-value` de la CLI CloudHSM pour définir une nouvelle valeur de quorum pour un service autorisé par quorum.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Admin

Syntaxe

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign set-quorum-value
```

Set a quorum value

Usage: quorum token-sign set-quorum-value [OPTIONS] --service *<SERVICE>* --value *<VALUE>*

Options:

--cluster-id *<CLUSTER_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--service *<SERVICE>*

Service the token will be used for

Possible values:

- user:

User management service is used for executing quorum authenticated user management operations

- quorum:

Quorum management service is used for setting quorum values for any quorum service

- cluster:

Cluster management service is used for executing quorum for cluster wide configuration managements like mtls enforcement, mtls registration and mtls deregistration

--value *<VALUE>*

Value to set for service

--approval *<APPROVAL>*

Filepath of signed quorum token file to approve operation

-h, --help

Print help (see a summary with '-h')

Exemple

Exemple

Dans l'exemple suivant, cette commande écrit un jeton non signé par HSM de votre cluster dans le fichier spécifié par jeton. Lorsque vous y êtes invité, signez les jetons du fichier.

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value --service quorum --value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": "Set Quorum Value successful"
}
```

Vous pouvez ensuite exécuter la commande list-quorum-values pour confirmer que la valeur du quorum pour le service de gestion du quorum a été définie :

hsm1.medium :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 1,
    "quorum": 2
  }
}
```

hsm2m.medium :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 1,
    "quorum": 2,
    "cluster": 1
  }
}
```


Arguments

<CLUSTER_ID>

ID du cluster sur lequel exécuter cette opération.

Obligatoire : si plusieurs clusters ont été [configurés](#).

<APPROVAL>

Le chemin du fichier de jeton signé à approuver sur le HSM.

<SERVICE>

Spécifie le service autorisé par le quorum pour lequel générer un jeton. Ce paramètre est obligatoire. Pour plus d'informations sur les types et les noms de services, consultez la section [Noms des services et types prenant en charge l'authentification par quorum](#).

Valeurs valides

- user : le service de gestion des utilisateurs. Service utilisé pour exécuter les opérations de gestion des utilisateurs autorisés par quorum.
- quorum : le service de gestion du quorum. Service utilisé pour définir les valeurs de quorum autorisées pour tout service autorisé par quorum.
- cluster : service de gestion de cluster utilisé pour exécuter le quorum afin de gérer les configurations à l'échelle du cluster, telles que l'application du protocole MTLS, l'enregistrement du protocole MTLS et le désenregistrement du protocole MTLS.
- registration : génère un jeton non signé à utiliser pour enregistrer une clé publique pour l'autorisation du quorum.

Obligatoire : oui

<VALUE>

Spécifie la valeur du quorum à définir. La valeur maximale du quorum est de huit (8).

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [signe du jeton quorum list-quorum-values](#)
- [Noms et types de services prenant en charge l'authentification par quorum](#)
- [Configuration des MTL \(recommandé\)](#)

AWS CloudHSM Utilitaire de gestion (CMU)

L'outil de ligne de commande `cloudhsm-mgmt_util` aide les responsables du chiffrement à gérer les utilisateurs dans les modules de sécurité matériels () des clusters. HSMs AWS CloudHSM L'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU) inclut des outils permettant de créer, de supprimer et de répertorier les utilisateurs, ainsi que de modifier les mots de passe des utilisateurs.

La CMU et l'utilitaire de gestion des clés (KMU) font partie de [la suite Client SDK 3](#). Le SDK client 3 et ses outils de ligne de commande associés (Key Management Utility et CloudHSM Management Utility) ne sont disponibles que dans le type HSM `hsm1.medium`.

`cloudhsm-mgmt_util` inclut également des commandes qui permettent aux utilisateurs de cryptomonnaies (CUs) de partager des clés et d'obtenir et de définir des attributs clés. Ces commandes viennent compléter les commandes de gestion des clés de l'outil de gestion de clé primaire, [key_mgmt_util](#).

Pour une mise en route rapide, consultez [Clusters clonés dans AWS CloudHSM](#). Pour plus d'informations sur les commandes `cloudhsm_mgmt_util` et des exemples d'utilisation des commandes, consultez [Référence pour les commandes de l'utilitaire de AWS CloudHSM gestion](#).

Rubriques

- [Plateformes prises en charge pour AWS CloudHSM Management Utility](#)
- [Commencer à utiliser l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion \(CMU\)](#)
- [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour CMU \(Linux\)](#)
- [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour CMU \(Windows\)](#)
- [Référence pour les commandes de l'utilitaire de AWS CloudHSM gestion](#)

Plateformes prises en charge pour AWS CloudHSM Management Utility

Cette rubrique décrit les plateformes Linux et Windows prises en charge par l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU).

Prise en charge de Linux

- Amazon Linux
- Amazon Linux 2

- CentOS 6.10+
- CentOS 7.3+
- CentOS 8
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10+
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9+
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8
- Ubuntu 16.04 LTS
- Ubuntu 18.04 LTS

Prise en charge de Windows

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019

Commencer à utiliser l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion (CMU)

AWS CloudHSM L'utilitaire de gestion (CMU) vous permet de gérer les utilisateurs du module de sécurité matérielle (HSM). Utilisez cette rubrique pour démarrer avec les tâches de base de gestion des utilisateurs HSM, telles que la création d'utilisateurs, la création de listes des utilisateurs et la connexion de l'utilitaire CMU au cluster.

1. Pour utiliser la CMU, vous devez d'abord utiliser l'outil de configuration pour mettre à jour la configuration de la CMU locale avec le `--cmu` paramètre et une adresse IP provenant de l'un des éléments de votre HSMs cluster. Procédez ainsi chaque fois que vous utilisez l'utilitaire CMU pour vous assurer que vous gérez les utilisateurs HSM sur chaque HSM du cluster.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. Entrez la commande suivante pour démarrer la CLI en mode interactif.

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Le résultat doit être similaire à ce qui suit en fonction du nombre HSMs que vous avez.

```
Connecting to the server(s), it may take time
depending on the server(s) load, please wait...
```

```
Connecting to server '10.0.2.9': hostname '10.0.2.9', port 2225...
Connected to server '10.0.2.9': hostname '10.0.2.9', port 2225.
```

```
Connecting to server '10.0.3.11': hostname '10.0.3.11', port 2225...
Connected to server '10.0.3.11': hostname '10.0.3.11', port 2225.
```

```
Connecting to server '10.0.1.12': hostname '10.0.1.12', port 2225...
Connected to server '10.0.1.12': hostname '10.0.1.12', port 2225.
```

L'invite devient `aws-cloudhsm>` lorsque `cloudhsm_mgmt_util` est en cours d'exécution.

3. Utilisez la commande `loginHSM` pour vous connecter au cluster. Tout utilisateur de n'importe quel type peut utiliser cette commande pour se connecter au cluster.

La commande de l'exemple suivant se connecte à `admin`, qui est le [responsable de chiffrement \(CO\)](#) par défaut. Vous définissez le mot de passe de l'utilisateur lors de l'activation du cluster. Vous pouvez utiliser le paramètre `-hpswd` pour masquer votre mot de passe.

```
aws-cloudhsm>loginHSM CO admin -hpswd
```

Le système vous invite à entrer votre mot de passe. Vous entrez le mot de passe, le système le masque et le résultat indique que la commande a réussi et que vous vous êtes connecté à tous HSMs les membres du cluster.

Enter password:

```
loginHSM success on server 0(10.0.2.9)
loginHSM success on server 1(10.0.3.11)
loginHSM success on server 2(10.0.1.12)
```

- Utilisez `listUsers` pour répertorier tous les utilisateurs du cluster.

```
aws-cloudhsm>listUsers
```

L'utilitaire CMU répertorie tous les utilisateurs du cluster.

Users on server 0(10.0.2.9):

Number of users found:2

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	C0	admin	N0
	0		N0
2	AU	app_user	N0
	0		N0

Users on server 1(10.0.3.11):

Number of users found:2

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	C0	admin	N0
	0		N0
2	AU	app_user	N0
	0		N0

Users on server 2(10.0.1.12):

Number of users found:2

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	C0	admin	N0
	0		N0
2	AU	app_user	N0
	0		N0

- Utilisez `createUser` pour créer un utilisateur CU nommé **example_user** dont le mot de passe est **password1**.

Vous utilisez des utilisateurs CU dans vos applications pour effectuer des opérations de chiffrement et de gestion des clés. Vous pouvez créer des utilisateurs CU car à l'étape 3, vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur CO. Seuls les utilisateurs CO peuvent effectuer des tâches de gestion des utilisateurs avec l'utilitaire CMU, telles que la création et la suppression d'utilisateurs et la modification des mots de passe des autres utilisateurs.

```
aws-cloudhsm>createUser CU example_user password1
```

L'utilitaire CMU vous invite à réaliser l'opération de création d'utilisateurs.

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****
Do you want to continue(y/n)?
```

- Pour créer l'utilisateur CU **example_user**, saisissez **y**.
- Utilisez `listUsers` pour répertorier tous les utilisateurs du cluster.

```
aws-cloudhsm>listUsers
```

L'utilitaire CMU répertorie tous les utilisateurs du cluster, y compris le nouvel utilisateur CU que vous venez de créer.

```
Users on server 0(10.0.2.9):
Number of users found:3
```

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	CO	admin	NO
0	NO		

```

      2      0      AU      NO      app_user      NO
      3      0      CU      NO      example_user      NO

```

Users on server 1(10.0.3.11):

Number of users found:3

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	C0	admin	NO
2	AU	app_user	NO
3	CU	example_user	NO

Users on server 2(10.0.1.12):

Number of users found:3

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	C0	admin	NO
2	AU	app_user	NO
3	CU	example_user	NO

8. Utilisez la `logoutHSM` commande pour vous déconnecter du HSMs.

```
aws-cloudhsm>logoutHSM
```

```

logoutHSM success on server 0(10.0.2.9)
logoutHSM success on server 1(10.0.3.11)
logoutHSM success on server 2(10.0.1.12)

```

9. Utilisez la commande `quit` pour arrêter `cloudhsm_mgmt_util`.

```
aws-cloudhsm>quit
```

```
disconnecting from servers, please wait...
```

Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour CMU (Linux)

Pour interagir avec le module de sécurité matérielle (HSM) de votre AWS CloudHSM cluster à l'aide du cloudhsm-mgmt_util (CMU), vous avez besoin du logiciel client pour Linux. AWS CloudHSM Vous devez l'installer sur l'instance client Linux Amazon EC2 que vous avez créée précédemment. Vous pouvez également installer un client si vous utilisez Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour CMU \(Windows\)](#).

Tâches

- [Étape 1. Installation du AWS CloudHSM client et des outils de ligne de commande](#)
- [Étape 2. Modification de la configuration du client](#)

Étape 1. Installation du AWS CloudHSM client et des outils de ligne de commande

Connectez-vous à votre instance cliente et exécutez les commandes suivantes pour télécharger et installer le AWS CloudHSM client et les outils de ligne de commande.

Amazon Linux

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```



```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

```
sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

Étape 2. Modification de la configuration du client

Avant de pouvoir utiliser le AWS CloudHSM client pour vous connecter à votre cluster, vous devez modifier la configuration du client.

Pour modifier la configuration du logiciel client

1. Si vous installez le SDK client 3 sur cloudhsm_mgmt_util, procédez comme suit pour vous assurer que tous les nœuds du cluster sont synchronisés.
 - a. Exécutez `configure -a <IP of one of the HSMs>`.
 - b. Redémarrez le service client.
 - c. Exécutez `configure -m`.
2. Copiez votre certificat d'émission—[celui que vous avez utilisé pour signer le certificat du cluster](#)—à l'emplacement suivant sur l'instance client : `/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt`. Vous avez besoin d'autorisations d'utilisateur racine sur l'instance de votre client pour copier votre certificat à cet emplacement.
3. Utilisez la commande de [configuration](#) suivante pour mettre à jour les fichiers de configuration du AWS CloudHSM client et des outils de ligne de commande, en spécifiant l'adresse IP du HSM de votre cluster. Pour obtenir l'adresse IP du HSM, consultez votre cluster dans la [AWS CloudHSM console](#) ou exécutez la [describe-clusters](#) AWS CLI commande. Dans la sortie de la commande, l'adresse IP du HSM est la valeur du champ `EniIp`. Si vous avez plusieurs HSM, choisissez l'adresse IP de l'un d'entre eux HSMs, peu importe lequel.

```
sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a <IP address>
```

```
Updating server config in /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_client.cfg
```

```
Updating server config in /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

4. Accédez à [Activez le cluster dans AWS CloudHSM](#).

Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour CMU (Windows)

Pour utiliser un module de sécurité matérielle (HSM) dans votre AWS CloudHSM cluster sous Windows à l'aide du `cloudhsm-mgmt_util` (CMU), vous avez besoin du logiciel client pour Windows. AWS CloudHSM Nous vous conseillons de l'installer sur l'instance Windows Server que vous avez créée précédemment.

Note

- Si vous mettez à jour le client, les fichiers de configuration existants des installations précédentes ne sont pas remplacés.
- Le programme d'installation du AWS CloudHSM client pour Windows enregistre automatiquement l'API de chiffrement : Next Generation (CNG) et le fournisseur de stockage de clés (KSP). Pour désinstaller le client, exécutez à nouveau le programme d'installation et suivez les instructions de désinstallation.
- Vous pouvez également installer le client Linux si vous utilisez Linux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour CMU \(Linux\)](#).

Pour installer (ou mettre à jour) le client et les outils de ligne de commande Windows les plus récents

1. Connectez-vous à votre instance Windows Server.
2. Téléchargez le programme d'installation [AWSCloudHSMClient-latest.msi](#).
3. Si vous installez le SDK client 3 sur `cloudhsm_mgmt_util`, procédez comme suit pour vous assurer que tous les nœuds du cluster sont synchronisés.
 - a. Exécutez `configure.exe -a <IP of one of the HSMs>`.
 - b. Redémarrez le service client.
 - c. Exécutez `configure.exe -m`.
4. Accédez à votre emplacement de téléchargement et exécutez le programme d'installation (`AWSCloudHSMClient-latest.msi`) avec des privilèges d'administrateur.
5. Suivez les instructions du programme d'installation, puis choisissez Fermer une fois le programme d'installation terminé.
6. Copiez votre certificat d'émission auto-signé, [celui que vous avez utilisé pour signer le certificat du cluster](#), dans le dossier `C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM`.

7. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour vos fichiers de configuration. Veillez à arrêter et démarrer le client au cours de la reconfiguration si vous le mettez à jour :

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a <HSM IP address>
```

8. Accédez à [Activez le cluster dans AWS CloudHSM](#).

Référence pour les commandes de l'utilitaire de AWS CloudHSM gestion

L'outil de ligne de commande AWS CloudHSM `cloudhs_mgmt_util` aide les responsables du chiffrement à gérer les utilisateurs dans les modules de sécurité matériels () du cluster. HSMs AWS CloudHSM II inclut également des commandes qui permettent aux utilisateurs de cryptomonnaies (CUs) de partager des clés, ainsi que d'obtenir et de définir des attributs clés. Ces commandes viennent compléter les commandes de gestion des clés primaires de l'outil de ligne de commande [key_mgmt_util](#).

Pour une mise en route rapide, consultez [Clusters clonés dans AWS CloudHSM](#).

Avant d'exécuter une commande `cloudhsm_mgmt_util`, vous devez démarrer `cloudhsm_mgmt_util` et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Pour afficher la liste des commandes `cloudhsm_mgmt_util`, exécutez la commande suivante :

```
aws-cloudhsm> help
```

Pour obtenir la syntaxe d'une commande `cloudhsm_mgmt_util`, exécutez la commande suivante :

```
aws-cloudhsm> help <command-name>
```

Note

Utilisez la syntaxe conformément à la documentation. Bien que l'aide intégrée au logiciel puisse fournir des options supplémentaires, celles-ci ne doivent pas être considérées comme prises en charge et ne doivent pas être utilisées dans le code de production.

Pour exécuter une commande, saisissez le nom de la commande ou une partie suffisante du nom pour la distinguer des noms des autres commandes `cloudhsm_mgmt_util`.

Par exemple, pour obtenir la liste des utilisateurs figurant sur le HSMs, entrez `listUsers` ou `listU`.

```
aws-cloudhsm> listUsers
```

Pour terminer votre session `cloudhsm_mgmt_util`, exécutez la commande suivante :

```
aws-cloudhsm> quit
```

Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clés, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Les rubriques suivantes décrivent les commandes dans `cloudhsm_mgmt_util`.

 Note

Certaines commandes de `key_mgmt_util` et `cloudhsm_mgmt_util` portent le même nom. Cependant, les commandes ont généralement une syntaxe différente, une sortie différente et des fonctionnalités légèrement différentes.

Commande	Description	Type d'utilisateur
changePswd	Modifie les mots de passe des utilisateurs sur le HSMs. Chaque utilisateur peut modifier son propre mot de passe. COs peut modifier le mot de passe de n'importe qui.	CO
createUser	Crée des utilisateurs de tous types sur le HSMs.	CO
deleteUser	Supprime les utilisateurs de tous types du HSMs.	CO
findAllKeys	Obtient les clés qu'un utilisateur possède ou partage. Obtient également un hachage	CO, AU

Commande	Description	Type d'utilisateur
	des données de propriété et de partage des clés pour toutes les clés sur chaque HSM.	
getAttribute	Obtient une valeur d'attribut pour une AWS CloudHSM clé et l'écrit dans un fichier ou une sortie standard (sortie standard).	CU
getHSMInfo	Obtient des informations sur le matériel sur lequel un HSM est en cours d'exécution.	Tout. La connexion n'est pas requise.
getKeyInfo	Obtient les propriétaires, les utilisateurs partagés et le statut d'authentification par quorum d'une clé.	Tout. La connexion n'est pas requise.
info	Obtient des informations sur un HSM, y compris l'adresse IP, le nom d'hôte, le port et l'utilisateur actuel.	Tout. La connexion n'est pas requise.
listUsers	Obtient les utilisateurs dans chacun des attributs HSMs, leur type d'utilisateur et leur ID, ainsi que d'autres attributs.	Tout. La connexion n'est pas requise.
loginHSM et logoutHSM	Connexion à un HSM et déconnexion d'un HSM.	Tout.
quit	Quitte cloudhsm_mgmt_util.	Tout. La connexion n'est pas requise.

Commande	Description	Type d'utilisateur
<u>serveur</u>	Entre en mode de serveur sur un HSM et le quitte.	Tout.
<u>registerQuorumPubClé</u>	Associe un utilisateur HSM à une paire de clés RSA-2048 asymétrique.	CO
<u>setAttribute</u>	Modifie les valeurs des attributs d'étiquette, de chiffrement, de déchiffrement, d'encapsulage et de désencapsulage d'une clé existante.	CU
<u>shareKey</u>	Partage une clé existante avec d'autres utilisateurs.	CU
<u>syncKey</u>	Synchronise une clé entre les clusters clonés. AWS CloudHSM	CU, CO
<u>syncUser</u>	Synchronise un utilisateur entre les clusters clonés. AWS CloudHSM	CO

Modifier le mot de passe d'un utilisateur à l'aide de la CMU

Utilisez la `changePswd` commande du AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` (CMU) pour modifier le mot de passe d'un utilisateur existant sur les modules de sécurité matériels (HSM) du cluster. AWS CloudHSM

Tout utilisateur peut modifier son propre mot de passe. De plus, les responsables cryptographiques (COs et PCOs) peuvent modifier le mot de passe d'un autre CO ou d'un autre utilisateur cryptographique (CU). Vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe actuel pour effectuer la modification.

 Note

Vous ne pouvez pas modifier le mot de passe d'un utilisateur actuellement connecté au AWS CloudHSM client ou à key_mgmt_util.

Pour résoudre les problèmes liés à ChangePswd

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Responsables de chiffrement (CO)
- Utilisateurs de chiffrement (CU)

Syntaxe

Entrez les arguments dans l'ordre indiqué dans le diagramme de syntaxe. Utilisez le paramètre -hpswd pour masquer votre mot de passe. Pour activer l'authentification à deux facteurs (2FA) pour un utilisateur CO, utilisez le paramètre -2fa et incluez un chemin de fichier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Arguments"](#).

```
changePswd <user-type> <user-name> <password> [-hpswd] [-2fa </path/to/authdata>]
```

Exemples

Les exemples suivants montrent comment changePassword réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur actuel ou de tout autre utilisateur de votre compte HSMs.

Exemple: Modifier votre mot de passe

Tous les utilisateurs HSMs peuvent `changePswd` modifier leur propre mot de passe. Avant de modifier le mot de passe, utilisez les [informations](#) pour obtenir des informations sur chacun des HSMs éléments du cluster, notamment le nom d'utilisateur et le type d'utilisateur de l'utilisateur connecté.

La sortie suivante montre que Bob est actuellement connecté en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

```
aws-cloudhsm> info server 0
```

Id	Name	Hostname	Port	State	Partition
	LoginState				
0	10.1.9.193	10.1.9.193	2225	Connected	hsm-jqici4covtv
	Logged in as 'bob(CU)'				

```
aws-cloudhsm> info server 1
```

Id	Name	Hostname	Port	State	Partition
	LoginState				
1	10.1.10.7	10.1.10.7	2225	Connected	hsm-ogi3sywxbqx
	Logged in as 'bob(CU)'				

Pour modifier son mot de passe, Bob exécute la commande `changePswd` suivie du type d'utilisateur, du nom d'utilisateur et d'un nouveau mot de passe.

```
aws-cloudhsm> changePswd CU bob newPassword
```

*****CAUTION*****

This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the nodes on which this operation is not executed or failed, please ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

Do you want to continue(y/n)?y

Changing password for bob(CU) on 2 nodes

Exemple: Modifier le mot de passe d'un autre utilisateur

Vous devez être un CO ou un PCO pour modifier le mot de passe d'un autre CO ou CU sur le HSMs. Avant de modifier le mot de passe d'un autre utilisateur, utilisez la commande [info](#) pour confirmer que votre type d'utilisateur est soit CO soit PCO.

La sortie suivante confirme qu'Alice, qui est un CO, est actuellement connectée.

```
aws-cloudhsm>info server 0
```

Id	Name	Hostname	Port	State	Partition
0	10.1.9.193	10.1.9.193	2225	Connected	hsm-jqici4covtv

LoginState
Logged in as 'alice(CO)'

```
aws-cloudhsm>info server 1
```

Id	Name	Hostname	Port	State	Partition
0	10.1.10.7	10.1.10.7	2225	Connected	hsm-ogi3sywxbqx

LoginState
Logged in as 'alice(CO)'

Alice souhaite réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur, John. Avant de modifier le mot de passe, elle utilise la commande [listUsers](#) pour vérifier le type d'utilisateur de John.

La sortie suivante répertorie John en tant qu'utilisateur CO.

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.1.9.193):
Number of users found:5
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey	
1	PCO	admin	YES	0
2	AU	jane	NO	0
3	CU	bob	NO	0

LoginFailureCnt
2FA

```

      4      CU      alice      NO      0
      NO
      5      CO      john      NO      0
      NO
Users on server 1(10.1.10.7):
Number of users found:5

  User Id      User Type      User Name      MofnPubKey
LoginFailureCnt      2FA
      1      PCO      admin      YES      0
      NO
      2      AU      jane      NO      0
      NO
      3      CU      bob      NO      0
      NO
      4      CO      alice      NO      0
      NO
      5      CO      john      NO      0
      NO

```

Pour modifier le mot de passe, Alice exécute la commande `changePswd` suivie du type d'utilisateur, du nom d'utilisateur et d'un nouveau mot de passe pour John.

```
aws-cloudhsm>changePswd CO john newPassword
```

```

*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

```

```

Do you want to continue(y/n)?y
Changing password for john(CO) on 2 nodes

```

Arguments

Entrez les arguments dans l'ordre indiqué dans le diagramme de syntaxe. Utilisez le paramètre `-hpswd` pour masquer votre mot de passe. Pour activer l'authentification à deux facteurs pour un utilisateur CO, utilisez le paramètre `-2fa` et incluez un chemin de fichier. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'authentification à deux facteurs, consultez [Gérer l'authentification à deux facteurs des utilisateurs](#).

```
changePswd <user-type> <user-name> <password> [-hpswd] [-2fa </path/to/authdata>]
```

<type-utilisateur>

Spécifie le type actuel de l'utilisateur dont vous modifiez le mot de passe. Vous ne pouvez pas utiliser changePswd pour modifier le type d'utilisateur.

Les valeurs valides sont CO, CU, PCO et PRECO.

Pour obtenir le type d'utilisateur, utilisez [listUsers](#). Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Types d'utilisateurs HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#).

Obligatoire : oui

<nom-utilisateur>

Spécifie le nom convivial de l'utilisateur. Ce paramètre n'est pas sensible à la casse. Vous ne pouvez pas utiliser changePswd pour modifier le nom d'utilisateur.

Obligatoire : oui

<password | -hpswd >

Spécifie un nouveau mot de passe pour l'utilisateur. Entrez une chaîne de 7 à 32 caractères. Cette valeur est sensible à la casse. Le mot de passe s'affiche en texte brut lorsque vous le tapez. Pour masquer votre mot de passe, utilisez le paramètre -hpswd à la place du mot de passe et suivez les instructions.

Obligatoire : oui

[-2fa path/to/authdata </ >]

Spécifie l'activation de l'authentification à deux facteurs pour cet utilisateur CO. Pour obtenir les données nécessaires à la configuration de l'authentification à deux facteurs, incluez un chemin vers un emplacement dans le système de fichiers avec un nom de fichier après le paramètre -2fa. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'authentification à deux facteurs, consultez [Gérer l'authentification à deux facteurs des utilisateurs](#).

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [info](#)
- [listUsers](#)
- [createUser](#)
- [deleteUser](#)

Création d'un AWS CloudHSM utilisateur avec CMU

Utilisez la `createUser` commande contenue dans `cloudhsm-mgmt_util` (CMU) pour créer un utilisateur sur les modules de sécurité matériels (HSM) du cluster. AWS CloudHSM Seuls les agents cryptographiques (COs et PRECOs) peuvent exécuter cette commande. Lorsque la commande aboutit, l'utilisateur est créé dans l'ensemble HSMs du cluster.

Pour résoudre les problèmes liés à `createUser`

Si votre configuration HSM est inexacte, il est possible que l'utilisateur ne soit pas créé sur tous HSMs. Pour ajouter l'utilisateur à un utilisateur HSMs dans lequel il est absent, utilisez la commande [SyncUser](#) ou `CreateUser` uniquement HSMs sur l'utilisateur manquant. Pour éviter les erreurs de configuration, exécutez l'outil [configure](#) avec l'option `-m`.

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Responsables de chiffrement (CO, PRECO)

Syntaxe

Entrez les arguments dans l'ordre indiqué dans le diagramme de syntaxe. Utilisez le paramètre `-hpswd` pour masquer votre mot de passe. Pour créer un utilisateur CO avec une authentification à

deux facteurs (2FA), utilisez le paramètre `-2fa` et incluez un chemin de fichier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Arguments"](#).

```
createUser <user-type> <user-name> <password> | -hpswd> [-2fa </path/to/authdata>]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment `createUser` créer de nouveaux utilisateurs dans votre HSMs.

Exemple: Créer un responsable de chiffrement

Cet exemple crée un agent cryptographique (CO) sur le HSMs dans un cluster. La première commande utilise [loginHSM](#) pour vous connecter au HSM en tant que responsable de chiffrement.

```
aws-cloudhsm> loginHSM CO admin 735782961
```

```
loginHSM success on server 0(10.0.0.1)
```

```
loginHSM success on server 1(10.0.0.2)
```

```
loginHSM success on server 1(10.0.0.3)
```

La deuxième commande utilise la commande `createUser` pour créer `alice`, une nouvelle responsable de chiffrement dans le HSM.

Le message d'avertissement explique que la commande crée des utilisateurs sur tous les HSMs éléments du cluster. Mais, si la commande échoue sur l'un d'entre HSMs eux, l'utilisateur n'existera pas sur ceux-ci HSMs. Pour continuer, tapez `y`.

Le résultat indique que le nouvel utilisateur a été créé sur les trois HSMs sites du cluster.

```
aws-cloudhsm> createUser CO alice 391019314
```

```
*****CAUTION*****
```

```
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
```

```
*****
```

```
Do you want to continue(y/n)?Invalid option, please type 'y' or 'n'
```

```
Do you want to continue(y/n)?y
```

Creating User alice(CO) on 3 nodes

Lorsque la commande est terminée, `alice` dispose des mêmes autorisations sur le HSM que l'utilisateur `admin CO`, y compris la modification du mot de passe de n'importe quel utilisateur du HSMs.

La dernière commande utilise la commande [ListUsers](#) pour vérifier qu'`alice` existe sur les trois éléments du HSMs cluster. La sortie indique également que `alice` se voit affecter l'ID d'utilisateur 3.. Vous utilisez l'ID utilisateur pour vous identifier `alice` dans d'autres commandes, telles que [findAllKeys](#).

```
aws-cloudhsm> listUsers
```

```
Users on server 0(10.0.0.1):
```

```
Number of users found:3
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PRECO	admin	YES
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	alice	NO
0	NO		

```
Users on server 1(10.0.0.2):
```

```
Number of users found:3
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PRECO	admin	YES
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	alice	NO
0	NO		

```
Users on server 1(10.0.0.3):
```

```
Number of users found:3
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PRECO	admin	YES
0	NO		

2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	alice	NO
0	NO		

Exemple: Créer un utilisateur de chiffrement

Cet exemple crée un utilisateur de chiffrement (CU), bob, sur le HSM. Les utilisateurs de chiffrement peuvent créer et gérer des clés, mais ils ne peuvent pas gérer les utilisateurs.

Une fois que vous avez saisi y pour répondre au message d'avertissement, le résultat indique qu'bob a été créé sur HSMs les trois éléments du cluster. Le nouvel utilisateur de chiffrement peut se connecter au HSM pour créer et gérer des clés.

La commande a utilisé la valeur de mot de passe `defaultPassword`. Ultérieurement, bob ou un responsable de chiffrement quelconque peut utiliser la commande [changePswd](#) pour modifier son mot de passe.

```
aws-cloudhsm> createUser CU bob defaultPassword
```

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****
```

```
Do you want to continue(y/n)?Invalid option, please type 'y' or 'n'
```

```
Do you want to continue(y/n)?y
Creating User bob(CU) on 3 nodes
```

Arguments

Entrez les arguments dans l'ordre indiqué dans le diagramme de syntaxe. Utilisez le paramètre `-hpswd` pour masquer votre mot de passe. Pour créer un utilisateur CO avec 2FA activé, utilisez le paramètre `-2fa` et incluez un chemin de fichier. Pour plus d'informations sur l'authentification à deux facteurs, consultez [Gérer l'authentification à deux facteurs des utilisateurs](#).

```
createUser <user-type> <user-name> <password> | -hpswd> [-2fa </path/to/authdata>]
```


<type-utilisateur>

Spécifie le type d'utilisateur. Ce paramètre est obligatoire.

Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Types d'utilisateurs HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#).

Valeurs valides :

- CO : les responsables de chiffrement peuvent gérer les utilisateurs, mais ne peuvent pas gérer les clés.
- CU : les utilisateurs de chiffrement peuvent créer et gérer des clés, ainsi qu'utiliser ces clés dans des opérations de chiffrement.

L'utilisateur PRECO est converti en CO lorsque vous attribuez un mot de passe lors de l'[activation des HSM](#).

Obligatoire : oui

<nom-utilisateur>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (_).

Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un utilisateur après l'avoir créé. Dans les commandes `cloudhsm_mgmt_util`, le type d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse, mais le nom d'utilisateur ne l'est pas.

Obligatoire : oui

<password | -hpswd >

Spécifie un mot de passe pour l'utilisateur. Entrez une chaîne de 7 à 32 caractères. Cette valeur est sensible à la casse. Le mot de passe s'affiche en texte brut lorsque vous le tapez. Pour masquer votre mot de passe, utilisez le paramètre `-hpswd` à la place du mot de passe et suivez les instructions.

Pour changer un mot de passe d'utilisateur, utilisez [changePswd](#). Tout utilisateur HSM peut modifier son propre mot de passe, mais les utilisateurs CO peuvent modifier le mot de passe de n'importe quel utilisateur (de n'importe quel type) sur le HSMs.

Obligatoire : oui

[-2fa path/to/authdata </ >]

Spécifie la création d'un utilisateur CO avec l'authentification à deux facteurs activée. Pour obtenir les données nécessaires à la configuration de l'authentification 2FA, incluez un chemin vers un emplacement dans le système de fichiers avec un nom de fichier après le paramètre -2fa. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de l'authentification 2FA, consultez [Gérer l'authentification à deux facteurs des utilisateurs](#).

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [listUsers](#)
- [deleteUser](#)
- [syncUser](#)
- [changePswd](#)

Supprimer un AWS CloudHSM utilisateur à l'aide de la CMU

Utilisez la deleteUser commande du AWS CloudHSM cloudhsm-mgmt_util (CMU) pour supprimer un utilisateur des modules de sécurité matériels (HSM) du cluster. AWS CloudHSM Seuls les responsables de chiffrement (CO) peuvent exécuter cette commande. Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur actuellement connecté à un HSM. Pour plus d'informations sur la suppression d'utilisateurs, consultez [Comment supprimer des utilisateurs HSM](#).

Tip

Vous ne pouvez pas supprimer les utilisateurs de chiffrement (CU) qui possèdent des clés.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- CO

Syntaxe

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
deleteUser <user-type> <user-name>
```

Exemple

Cet exemple supprime un responsable du chiffrement (CO) HSMs d'un cluster. La première commande utilise [ListUsers](#) pour répertorier tous les utilisateurs du HSMs.

La sortie indique que l'utilisateur 3alice, est un CO sur le HSMs.

```
aws-cloudhsm> listUsers
```

```
Users on server 0(10.0.0.1):
```

```
Number of users found:3
```

User Id LoginFailureCnt	User Type 2FA	User Name	MofnPubKey
1	PCO	admin	YES
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	alice	NO
0	NO		

```
Users on server 1(10.0.0.2):
```

```
Number of users found:3
```

User Id LoginFailureCnt	User Type 2FA	User Name	MofnPubKey
1	PCO	admin	YES
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	alice	NO
0	NO		

```
Users on server 1(10.0.0.3):
```

```
Number of users found:3
```

User Id LoginFailureCnt	User Type 2FA	User Name	MofnPubKey

1	PC0	admin	YES
0	N0		
2	AU	app_user	N0
0	N0		
3	C0	alice	N0
0	N0		

La deuxième commande utilise la `deleteUser` commande pour supprimer `alice` du HSMs.

Le résultat indique que la commande a réussi sur les trois HSMs éléments du cluster.

```
aws-cloudhsm> deleteUser C0 alice
Deleting user alice(C0) on 3 nodes
deleteUser success on server 0(10.0.0.1)
deleteUser success on server 0(10.0.0.2)
deleteUser success on server 0(10.0.0.3)
```

La commande finale utilise la `listUsers` commande pour vérifier qu'elle `alice` est supprimée des trois HSMs éléments du cluster.

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.0.0.1):
Number of users found:2
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PC0	admin	YES
0	N0		
2	AU	app_user	N0
0	N0		

```
Users on server 1(10.0.0.2):
Number of users found:2
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PC0	admin	YES
0	N0		
2	AU	app_user	N0
0	N0		

```
Users on server 1(10.0.0.3):
Number of users found:2
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PCO	admin	YES
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
deleteUser <user-type> <user-name>
```

<type-utilisateur>

Spécifie le type d'utilisateur. Ce paramètre est obligatoire.

Tip

Vous ne pouvez pas supprimer les utilisateurs de chiffrement (CU) qui possèdent des clés.

Les valeurs valides sont CO, CU.

Pour obtenir le type d'utilisateur, utilisez [listUsers](#). Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Types d'utilisateurs HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#).

Obligatoire : oui

<nom-utilisateur>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (_).

Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un utilisateur après l'avoir créé. Dans les commandes `cloudhsm_mgmt_util`, le type d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse, mais le nom d'utilisateur ne l'est pas.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [listUsers](#)
- [createUser](#)
- [syncUser](#)
- [changePswd](#)

Répertoriez les clés qu'un utilisateur de AWS CloudHSM cryptographie possède à l'aide de la CMU

Utilisez la `findAllKeys` commande du AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` (CMU) pour obtenir les clés qu'un utilisateur cryptographique (CU) spécifié possède ou partage. AWS CloudHSM La commande renvoie également un hachage des données utilisateur sur chacun des HSMs. Vous pouvez utiliser le hachage pour déterminer en un coup d'œil si les utilisateurs, les propriétaires des clés et les données de partage des clés sont les mêmes sur tous HSMs les membres du cluster. Dans la sortie, les clés détenues par l'utilisateur sont annotées par (o) et les clés partagées sont annotées par (s).

`findAllKeys` renvoie les clés publiques uniquement lorsque le CU spécifié possède la clé, même si tous les utilisateurs CUs du HSM peuvent utiliser n'importe quelle clé publique. Ce comportement est différent de celui de [findKey](#) dans `key_mgmt_util`, qui renvoie les clés publiques pour tous les utilisateurs CU.

Seuls les responsables du chiffrement (COs et PCOs) et les utilisateurs de l'appliance (AUs) peuvent exécuter cette commande. Les utilisateurs de Crypto (CUs) peuvent exécuter les commandes suivantes :

- [listUsers](#) pour rechercher tous les utilisateurs
- [findKey](#) dans `key_mgmt_util` pour trouver les clés qu'ils peuvent utiliser
- [getKeyInfo](#) dans `key_mgmt_util` pour trouver le propriétaire et les utilisateurs partagés d'une clé particulière qu'ils possèdent ou partagent

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Responsables de chiffrement (CO, PCO)
- Utilisateurs de l'appliance (AU)

Syntaxe

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
findAllKeys <user id> <key hash (0/1)> [<output file>]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment rechercher toutes les clés d'un utilisateur et obtenir un hachage des informations utilisateur clés sur chacune d'entre elles. `findAllKeys` HSMs

Exemple: Rechercher les clés pour un utilisateur de chiffrement

Cet exemple permet `findAllKeys` de rechercher les clés HSMs que possède et partage l'utilisateur 4. La commande utilise la valeur 0 pour le deuxième argument afin de supprimer la valeur de hachage. Le nom de fichier optionnel n'étant pas spécifié, la commande écrit sur stdout (sortie standard).

La sortie montre que l'utilisateur 4 peut utiliser 6 clés : 8, 9, 17, 262162, 19 et 31. La sortie utilise un (s) pour indiquer les clés qui sont explicitement partagées par l'utilisateur. Les clés que l'utilisateur possède sont indiquées par un (o) et comprennent des clés symétriques et privées que l'utilisateur ne partage pas, et des clés publiques qui sont disponibles pour tous les utilisateurs du chiffrement.

```
aws-cloudhsm> findAllKeys 4 0
Keys on server 0(10.0.0.1):
Number of keys found 6
number of keys matched from start index 0::6
8(s),9(s),17,262162(s),19(o),31(o)
findAllKeys success on server 0(10.0.0.1)
```

```
Keys on server 1(10.0.0.2):
Number of keys found 6
number of keys matched from start index 0::6
8(s),9(s),17,262162(s),19(o),31(o)
findAllKeys success on server 1(10.0.0.2)
```

```
Keys on server 1(10.0.0.3):
Number of keys found 6
number of keys matched from start index 0::6
8(s),9(s),17,262162(s),19(o),31(o)
findAllKeys success on server 1(10.0.0.3)
```

Exemple : Vérifier que les données utilisateur sont synchronisées

Cet exemple permet `findAllKeys` de vérifier que tous les éléments du HSMs cluster contiennent les mêmes utilisateurs, propriétaires des clés et valeurs de partage des clés. Pour ce faire, elle obtient un hachage des données utilisateur de clé sur chaque HSM et compare les valeurs de hachage.

Pour obtenir le hachage de clé, la commande utilise la valeur 1 dans le deuxième argument. Le nom de fichier optionnel n'étant pas spécifié, la commande écrit le hachage de clé dans stdout.

L'exemple indique l'utilisateur6, mais la valeur de hachage sera la même pour tout utilisateur possédant ou partageant l'une des clés du HSMs. Si l'utilisateur spécifié ne possède ou ne partage aucune clé, comme c'est le cas d'un responsable de chiffrement, la commande ne renvoie pas de valeur de hachage.

Le résultat indique que le hachage de la clé est identique aux deux éléments HSMs du cluster. Si l'un des HSM a des utilisateurs, des propriétaires de clé ou des utilisateurs partagés différents, les valeurs de hachage de clé ne seront pas égales.

```
aws-cloudhsm> findAllKeys 6 1
Keys on server 0(10.0.0.1):
Number of keys found 3
number of keys matched from start index 0::3
8(s),9(s),11,17(s)
Key Hash:
55655676c95547fd4e82189a072ee1100eccfca6f10509077a0d6936a976bd49

findAllKeys success on server 0(10.0.0.1)
Keys on server 1(10.0.0.2):
Number of keys found 3
number of keys matched from start index 0::3
```



```
8(s),9(s),11(o),17(s)
```

```
Key Hash:
```

```
55655676c95547fd4e82189a072ee1100eccfca6f10509077a0d6936a976bd49
```

```
findAllKeys success on server 1(10.0.0.2)
```

Cette commande montre que la valeur de hachage représente les données utilisateur pour tous les clés sur le HSM. Elle utilise `findAllKeys` pour l'utilisateur 3. Contrairement à l'utilisateur 6, qui possède ou partage seulement 3 clés, l'utilisateur 3 possède ou partage 17 clés, mais la valeur de hachage de clé est la même.

```
aws-cloudhsm> findAllKeys 3 1
```

```
Keys on server 0(10.0.0.1):
```

```
Number of keys found 17
```

```
number of keys matched from start index 0::17
```

```
6(o),7(o),8(s),11(o),12(o),14(o),262159(o),262160(o),17(s),262162(s),19(s),20(o),21(o),262177(o)
```

```
Key Hash:
```

```
55655676c95547fd4e82189a072ee1100eccfca6f10509077a0d6936a976bd49
```

```
findAllKeys success on server 0(10.0.0.1)
```

```
Keys on server 1(10.0.0.2):
```

```
Number of keys found 17
```

```
number of keys matched from start index 0::17
```

```
6(o),7(o),8(s),11(o),12(o),14(o),262159(o),262160(o),17(s),262162(s),19(s),20(o),21(o),262177(o)
```

```
Key Hash:
```

```
55655676c95547fd4e82189a072ee1100eccfca6f10509077a0d6936a976bd49
```

```
findAllKeys success on server 1(10.0.0.2)
```

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
findAllKeys <user id> <key hash (0/1)> [<output file>]
```

<ID utilisateur>

Permet d'obtenir toutes les clés que l'utilisateur spécifié possède ou partage. Entrez le nom d'utilisateur d'un utilisateur sur le HSMs. Pour trouver l'utilisateur IDs de tous les utilisateurs, utilisez [ListUsers](#).

Tous les utilisateurs IDs sont valides, mais ne `findAllKeys` renvoient les clés que pour les utilisateurs de cryptomonnaies (CUs).

Obligatoire : oui

<hachage de clé>

Inclut (1) ou exclut (0) un hachage de la propriété utilisateur et des données de partage pour toutes les clés de chaque HSM.

Lorsque l'argument `user_id` représente un utilisateur qui possède ou partage des clés, le hachage de clé est renseigné. La valeur de hachage de clé est identique pour tous les utilisateurs qui possèdent ou partagent des clés sur le HSM, même s'ils possèdent et partagent des clés différentes. Toutefois, lorsque l'argument `user_id` représente un utilisateur qui ne possède ou ne partage pas de clé, comme un responsable de chiffrement, la valeur de hachage n'est pas renseignée.

Obligatoire : oui

<fichier de sortie>

Écrit la sortie sur le fichier spécifié.

Obligatoire : non

Par défaut : Stdout

Rubriques en relation

- [changePswd](#)
- [deleteUser](#)
- [listUsers](#)
- [syncUser](#)
- [findKey](#) dans `key_mgmt_util`
- [getKeyInfo](#) dans `key_mgmt_util`

Obtenir une valeur d'attribut AWS CloudHSM clé à l'aide de la CMU

Utilisez la `getAttribute` commande du fichier AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` (CMU) pour obtenir une valeur d'attribut pour une clé à partir de tous les modules de sécurité matériels (HSM) du AWS

CloudHSM cluster et pour l'écrire sur stdout (sortie standard) ou dans un fichier. Seuls les utilisateurs de cryptomonnaies (CUs) peuvent exécuter cette commande.

Les attributs de clé sont les propriétés d'une clé. Ils incluent des caractéristiques telles que le type de clé, la classe, l'étiquette et l'ID, ainsi que les valeurs qui représentent les actions que vous pouvez exécuter sur la clé, comme le chiffrement, le déchiffrement, l'encapsulation, la signature et la vérification.

Vous ne pouvez utiliser `getAttribute` que sur les clés que vous possédez et les clés que vous partagez. Vous pouvez exécuter cette commande ou la commande [getAttribute](#) dans `key_mgmt_util`, qui écrit une ou toutes les valeurs d'attribut d'une clé dans un fichier.

Pour obtenir une liste d'attributs et les constantes qui les représentent, utilisez la commande [listAttributes](#). Pour modifier les valeurs d'attribut des clés existantes, utilisez [setAttribute](#) dans `key_mgmt_util` et [setAttribute](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`. Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clés, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de chiffrement (CU)

Syntaxe

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
getAttribute <key handle> <attribute id> [<filename>]
```

Exemple

Cet exemple obtient la valeur de l'attribut extractible d'une clé dans le HSMs. Vous pouvez utiliser une commande comme celle-ci pour déterminer si vous pouvez exporter une clé depuis le HSMs.

La première commande utilise [listAttributes](#) pour rechercher la constante qui représente l'attribut extractible. La sortie indique que la constante de OBJ_ATTR_EXTRACTABLE est 354. Vous pouvez également trouver ces informations avec des descriptions des attributs et leurs valeurs dans le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

```
aws-cloudhsm> listAttributes
```

Following are the possible attribute values for getAttribute:

OBJ_ATTR_CLASS	= 0
OBJ_ATTR_TOKEN	= 1
OBJ_ATTR_PRIVATE	= 2
OBJ_ATTR_LABEL	= 3
OBJ_ATTR_TRUSTED	= 134
OBJ_ATTR_KEY_TYPE	= 256
OBJ_ATTR_ID	= 258
OBJ_ATTR_SENSITIVE	= 259
OBJ_ATTR_ENCRYPT	= 260
OBJ_ATTR_DECRYPT	= 261
OBJ_ATTR_WRAP	= 262
OBJ_ATTR_UNWRAP	= 263
OBJ_ATTR_SIGN	= 264
OBJ_ATTR_VERIFY	= 266
OBJ_ATTR_DERIVE	= 268
OBJ_ATTR_LOCAL	= 355
OBJ_ATTR_MODULUS	= 288
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS	= 289
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT	= 290
OBJ_ATTR_VALUE_LEN	= 353
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE	= 354
OBJ_ATTR_NEVER_EXTRACTABLE	= 356
OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE	= 357
OBJ_ATTR_DESTROYABLE	= 370
OBJ_ATTR_KCV	= 371
OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED	= 528
OBJ_ATTR_WRAP_TEMPLATE	= 1073742353
OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE	= 1073742354
OBJ_ATTR_ALL	= 512

La deuxième commande permet `getAttribute` d'obtenir la valeur de l'attribut extractible pour la clé avec un descripteur 262170 dans le. HSMs Pour spécifier l'attribut extractible, la commande utilise 354, soit la constante qui représente l'attribut extractible. Comme la commande ne permet pas de spécifier un nom de fichier, `getAttribute` écrit la sortie dans stdout.

La sortie indique que la valeur de l'attribut extractible est « 1 » sur la totalité des HSM. Cette valeur indique que le propriétaire de la clé peut l'exporter. Lorsque la valeur est 0 (0x0), elle ne peut pas être exportée depuis le HSMs. Vous définissez la valeur de l'attribut extractible lorsque vous créez une clé, mais vous ne pouvez pas la modifier.

```
aws-cloudhsm> getAttribute 262170 354

Attribute Value on server 0(10.0.1.10):
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x00000001

Attribute Value on server 1(10.0.1.12):
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x00000001

Attribute Value on server 2(10.0.1.7):
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x00000001
```

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
getAttribute <key handle> <attribute id> [<filename>]
```

<handle-clé>

Spécifie le handle de clé de la clé cible. Vous pouvez spécifier une seule clé dans chaque commande. Pour obtenir le handle d'une clé, utilisez [findKey](#) dans `key_mgmt_util`.

Vous devez posséder la clé spécifiée ou elle doit être partagé avec vous. Pour trouver les utilisateurs d'une clé, utilisez [getKeyInfo](#) dans `key_mgmt_util`.

Obligatoire : oui

<ID attribut>

Identifie l'attribut. Entrez une constante qui représente un attribut, ou 512, qui représente tous les attributs. Par exemple, pour obtenir le type de clé, tapez 256, qui correspond à la constante de l'attribut OBJ_ATTR_KEY_TYPE.

Pour obtenir la liste des attributs et de leurs constantes, utilisez [listAttributes](#). Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Obligatoire : oui

<nom de fichier>

Écrit la sortie sur le fichier spécifié. Saisissez un chemin de fichier.

Si le fichier spécifié existe, getAttribute remplace le fichier sans avertissement.

Obligatoire : non

Par défaut : Stdout

Rubriques en relation

- [getAttribute](#) dans key_mgmt_util
- [listAttributes](#)
- [setAttribute](#) dans cloudhsm_mgmt_util
- [setAttribute](#) dans key_mgmt_util
- [Référence des attributs de clé](#)

Obtenez des informations matérielles pour chaque HSM d'un AWS CloudHSM cluster grâce à la CMU

Utilisez la getHSMInfo commande du fichier AWS CloudHSM cloudhsm-mgmt_util (CMU) pour obtenir des informations sur le matériel sur lequel s'exécute chaque module de sécurité matériel (HSM), notamment le modèle, le numéro de série, l'état FIPS, la mémoire, la température, ainsi que les numéros de version du matériel et du microprogramme. Ces informations incluent également l'ID de serveur que cloudhsm_mgmt_util utilise pour faire référence au HSM.

Avant d'exécuter une commande de l'utilitaire CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

Cette commande n'a pas de paramètres.

```
getHSMInfo
```

Exemple

Cet exemple permet getHSMInfo d'obtenir des informations sur HSMs le cluster.

```
aws-cloudhsm> getHSMInfo
Getting HSM Info on 3 nodes
*** Server 0 HSM Info ***

Label           :cavium
Model           :NITROX-III CNN35XX-NFBE

Serial Number   :3.0A0101-ICM000001
HSM Flags       :0
FIPS state      :2 [FIPS mode with single factor authentication]

Manufacturer ID :
Device ID       :10
Class Code      :100000
System vendor ID :177D
SubSystem ID    :10
```

```

TotalPublicMemory      :560596
FreePublicMemory       :294568
TotalPrivateMemory     :0
FreePrivateMemory      :0

Hardware Major         :3
Hardware Minor         :0

Firmware Major         :2
Firmware Minor         :03

Temperature            :56 C

Build Number           :13

Firmware ID            :xxxxxxxxxxxxxxxx

```

...

Rubriques en relation

- [info](#)

Obtenir des informations AWS CloudHSM utilisateur sur une clé à l'aide de la CMU

Utilisez la `getKeyInfo` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU) pour renvoyer l'utilisateur du module de sécurité matériel (HSM) aux utilisateurs autorisés à utiliser l'ID de la clé, y compris le propriétaire et les utilisateurs cryptographiques (CU) avec lesquels la clé est partagée. Lorsque l'authentification par quorum est activée sur une clé, `getKeyInfo` renvoie également le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver les opérations de chiffrement qui utilisent la clé. Vous ne pouvez exécuter `getKeyInfo` que sur les clés que vous possédez et sur les clés que vous partagez.

Lorsque vous exécutez `getKeyInfo` sur les clés publiques, `getKeyInfo` renvoie uniquement le propriétaire de la clé, même si tous les utilisateurs du HSM peuvent utiliser la clé publique. Pour trouver le ou les utilisateurs HSM présents dans votre répertoire HSMs, utilisez [ListUsers](#). Pour trouver les clés pour un utilisateur particulier, utilisez [findKey](#) -u dans `key_mgmt_util`. Les responsables de la cryptographie peuvent l'utiliser [findAllKeys](#) dans `cloudhsm-mgmt_util`.

Vous possédez les clés que vous créez. Vous pouvez partager une clé avec d'autres utilisateurs lorsque vous la créez. Ensuite, pour partager ou annuler le partage d'une clé existante, utilisez [shareKey](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`.

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de chiffrement (CU)

Syntaxe

```
getKeyInfo -k <key-handle> [<output file>]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser getKeyInfo pour obtenir des informations sur les utilisateurs d'une clé.

Exemple: Obtention des utilisateurs pour une clé asymétrique

Cette commande obtient les utilisateurs qui peuvent utiliser la clé AES (asymétrique) avec le handle de clé 262162. La sortie indique que l'utilisateur 3 possède la clé et la partage avec les utilisateurs 4 et 6.

Seuls les utilisateurs 3, 4 et 6 peuvent exécuter getKeyInfo sur la clé 262162.

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo 262162
Key Info on server 0(10.0.0.1):

    Token/Flash Key,

    Owned by user 3

    also, shared to following 2 user(s):

        4
        6
```

```
Key Info on server 1(10.0.0.2):

    Token/Flash Key,

    Owned by user 3

    also, shared to following 2 user(s):

        4
        6
```

Exemple: Obtention des utilisateurs pour une paire de clés symétrique

Ces commandes utilisent `getKeyInfo` pour obtenir les utilisateurs qui peuvent utiliser les clés d'une [paire de clés ECC \(symétrique\)](#). La clé publique dispose du handle de clé 262179. La clé privée dispose du handle de clé 262177.

Lorsque vous exécutez `getKeyInfo` la clé privée (262177), elle renvoie le propriétaire de la clé (3) et les utilisateurs cryptographiques (CUs) 4, avec lesquels la clé est partagée.

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo -k 262177
Key Info on server 0(10.0.0.1):

    Token/Flash Key,

    Owned by user 3

    also, shared to following 1 user(s):

        4
Key Info on server 1(10.0.0.2):

    Token/Flash Key,

    Owned by user 3

    also, shared to following 1 user(s):

        4
```

Lorsque vous exécutez `getKeyInfo` sur la clé publique (262179), la commande renvoie uniquement le propriétaire de la clé, l'utilisateur 3.

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo -k 262179
```

```
Key Info on server 0(10.0.3.10):
```

```
Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

```
Key Info on server 1(10.0.3.6):
```

```
Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

Pour confirmer que l'utilisateur 4 peut utiliser la clé publique (et toutes les clés publiques sur le HSM), utilisez le paramètre `-u` de [findKey](#) dans `key_mgmt_util`.

La sortie indique que l'utilisateur 4 peut utiliser la clé publique (262179) et la clé privée (262177) dans la paire de clés. L'utilisateur 4 peut également utiliser toutes les autres clés publiques et clés privées qu'il a créées ou qu'il a partagées.

```
Command: findKey -u 4
```

```
Total number of keys present 8
```

```
number of keys matched from start index 0::7
```

```
11, 12, 262159, 262161, 262162, 19, 20, 21, 262177, 262179
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Obtention de la valeur d'authentification par quorum (`m_value`) pour une clé

Cet exemple montre comment obtenir la valeur `m_value` pour une clé. La valeur `m_value` correspond au nombre d'utilisateurs du quorum qui doivent approuver toutes les opérations de chiffrement qui utilisent la clé et toutes les opérations de partage et d'annulation de partage.

Lorsque l'authentification par quorum est activée sur une clé, un quorum d'utilisateurs doit approuver toutes les opérations de chiffrement qui utilisent la clé. Pour activer l'authentification par quorum et définir la taille de quorum, utilisez le paramètre `-m_value` lorsque vous créez la clé.

Cette commande permet [genSymKey](#) de créer une clé AES 256 bits partagée avec l'utilisateur 4. Elle utilise le paramètre `m_value` pour activer l'authentification par quorum et définir la taille du quorum sur deux utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs doit être suffisamment grand pour fournir les approbations requises.

La sortie montre que la commande a créé la clé 10.

```
Command:  genSymKey -t 31 -s 32 -l aes256m2 -u 4 -m_value 2

Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Created.  Key Handle: 10

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Cette commande utilise `getKeyInfo` dans `cloudhsm_mgmt_util` pour obtenir des informations sur les utilisateurs de la clé 10. La sortie indique que la clé est détenue par l'utilisateur 3 et partagée avec l'utilisateur 4. Elle indique également qu'un quorum de deux utilisateurs doit approuver chaque opération de chiffrement qui utilise la clé.

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo 10

Key Info on server 0(10.0.0.1):

Token/Flash Key,

Owned by user 3

also, shared to following 1 user(s):

    4
    2 Users need to approve to use/manage this key
Key Info on server 1(10.0.0.2):

Token/Flash Key,

Owned by user 3

also, shared to following 1 user(s):
```

4

2 Users need to approve to use/manage this key

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
getKeyInfo -k <key-handle> <output file>
```

<handle-clé>

Spécifie le handle d'une clé du module HSM. Entrez le handle de clé d'une clé qui vous appartient ou que vous partagez. Ce paramètre est obligatoire.

Obligatoire : oui

<fichier de sortie>

Écrit la sortie sur le fichier spécifié, à la place de stdout. Si le fichier existe, la commande le remplace sans avertissement.

Obligatoire : non

Par défaut : stdout

Rubriques en relation

- [getKeyInfo](#) dans key_mgmt_util
- [findKey](#) dans key_mgmt_util
- [findAllKeys](#) dans cloudhs_mgmt_util
- [listUsers](#)
- [shareKey](#)

Obtenez des informations pour chaque HSM d'un AWS CloudHSM cluster à l'aide de la CMU

Utilisez la info commande du AWS CloudHSM cloudhsm-mgmt_util (CMU) pour obtenir des informations sur chacun des modules de sécurité matériels (HSM) du AWS CloudHSM cluster,

notamment le nom d'hôte, le port, l'adresse IP ainsi que le nom et le type de l'utilisateur connecté à cloudhsm-mgmt_util sur le HSM.

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
info server <server ID>
```

Exemple

Cet exemple utilise info pour obtenir des informations sur un HSM figurant dans le cluster. La commande utilise 0 pour faire référence au premier HSM dans le cluster. La sortie indique l'adresse IP, le port, le type et le nom de l'utilisateur actuel.

```
aws-cloudhsm> info server 0
```

Id	Name	Hostname	Port	State	Partition
	LoginState				
0	10.0.0.1	10.0.0.1	2225	Connected	hsm-udw0tkfg1ab
	Logged in as 'testuser(CU)'				

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
info server <server ID>
```

<ID serveur>

Spécifie l'ID de serveur du HSM. HSMs On leur attribue des numéros ordinaux qui représentent l'ordre dans lequel ils sont ajoutés au cluster, en commençant par 0. Pour trouver l'ID de serveur d'un HSM, utilisez `getHSMInfo`.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [getHSMInfo](#)
- [loginHSM et logoutHSM](#)

Répertorier les attributs d'une AWS CloudHSM clé à l'aide de la CMU

Utilisez la `listAttributes` commande du AWS CloudHSM `cloudhs_mgmt_util` (CMU) pour répertorier les attributs d'une AWS CloudHSM clé et les constantes qui les représentent. Vous utilisez ces constantes pour identifier les attributs dans les commandes [getAttribute](#) et [setAttribute](#).

Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

```
listAttributes [-h]
```

Exemple

Cette commande répertorie les attributs de clé que vous pouvez obtenir et modifier dans `key_mgmt_util` et les constantes qui les représentent. Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clés, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#). Pour représenter tous les attributs, utilisez 512.

Command: **listAttributes**

Description

=====

The following are all of the possible attribute values for `getAttribute`.

<code>OBJ_ATTR_CLASS</code>	= 0
<code>OBJ_ATTR_TOKEN</code>	= 1
<code>OBJ_ATTR_PRIVATE</code>	= 2
<code>OBJ_ATTR_LABEL</code>	= 3
<code>OBJ_ATTR_TRUSTED</code>	= 134
<code>OBJ_ATTR_KEY_TYPE</code>	= 256
<code>OBJ_ATTR_ID</code>	= 258
<code>OBJ_ATTR_SENSITIVE</code>	= 259
<code>OBJ_ATTR_ENCRYPT</code>	= 260
<code>OBJ_ATTR_DECRYPT</code>	= 261
<code>OBJ_ATTR_WRAP</code>	= 262
<code>OBJ_ATTR_UNWRAP</code>	= 263
<code>OBJ_ATTR_SIGN</code>	= 264
<code>OBJ_ATTR_VERIFY</code>	= 266
<code>OBJ_ATTR_DERIVE</code>	= 268
<code>OBJ_ATTR_LOCAL</code>	= 355
<code>OBJ_ATTR_MODULUS</code>	= 288
<code>OBJ_ATTR_MODULUS_BITS</code>	= 289
<code>OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT</code>	= 290
<code>OBJ_ATTR_VALUE_LEN</code>	= 353
<code>OBJ_ATTR_EXTRACTABLE</code>	= 354
<code>OBJ_ATTR_NEVER_EXTRACTABLE</code>	= 356
<code>OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE</code>	= 357
<code>OBJ_ATTR_DESTROYABLE</code>	= 370
<code>OBJ_ATTR_KCV</code>	= 371
<code>OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED</code>	= 528
<code>OBJ_ATTR_WRAP_TEMPLATE</code>	= 1073742353
<code>OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE</code>	= 1073742354
<code>OBJ_ATTR_ALL</code>	= 512

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [getAttribute](#)
- [setAttribute](#)
- [Référence des attributs de clé](#)

Répertorier tous les AWS CloudHSM utilisateurs utilisant la CMU

Utilisez la `listUsers` commande du fichier AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` pour obtenir les utilisateurs de chacun des modules de sécurité matériels (HSM), ainsi que leur type d'utilisateur et leurs autres attributs. Tous les types d'utilisateur peuvent exécuter cette commande. Vous n'avez même pas besoin d'être connecté à `cloudhsm_mgmt_util` pour exécuter cette commande.

Avant d'exécuter une commande de l'utilitaire CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

Cette commande n'a pas de paramètres.

`listUsers`

Exemple

Cette commande répertorie les utilisateurs de chacun des éléments du cluster et affiche leurs attributs. HSMs Vous pouvez utiliser l'attribut User ID pour identifier les utilisateurs dans d'autres commandes, telles que `deleteUser`, `changePswd` et `findAllKeys`.

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.0.0.1):
Number of users found:6
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PC0	admin	YES
N0			
2	AU	app_user	N0
N0			
3	CU	crypto_user1	N0
N0			
4	CU	crypto_user2	N0
N0			
5	C0	officer1	YES
N0			
6	C0	officer2	N0
N0			

```
Users on server 1(10.0.0.2):
Number of users found:5
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PC0	admin	YES
N0			
2	AU	app_user	N0
N0			
3	CU	crypto_user1	N0
N0			
4	CU	crypto_user2	N0
N0			
5	C0	officer1	YES
N0			

La sortie inclut les attributs utilisateur suivants :

- User ID : identifie l'utilisateur dans les commandes `key_mgmt_util` et [cloudhsm_mgmt_util](#).
- [User type](#) : détermine les opérations que l'utilisateur peut effectuer sur le HSM.
- User Name : affiche le nom convivial défini pour l'utilisateur.
- MofnPubKey: indique si l'utilisateur a enregistré une paire de clés pour signer les [jetons d'authentification du quorum](#).
- LoginFailureCnt: indique le nombre de fois où l'utilisateur s'est connecté sans succès.
- 2FA : indique que l'utilisateur a activé l'authentification multi-facteurs.

Rubriques en relation

- [listUsers](#) dans `key_mgmt_util`
- [createUser](#)
- [deleteUser](#)
- [changePswd](#)

Se connecter et se déconnecter d'un HSM à l'aide de l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion

Utilisez les `logoutHSM` commandes `loginHSM` and du fichier AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` pour vous connecter et vous déconnecter de chaque HSM d'un cluster. Tous les utilisateurs de tous les types peuvent utiliser ces commandes.

 Note

Si vous dépassez cinq tentatives de connexion incorrectes, votre compte est verrouillé. Pour déverrouiller le compte, un responsable de chiffrement (CO) doit réinitialiser votre mot de passe à l'aide de la commande [changePswd](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`.

Pour résoudre les problèmes liés à `loginHSM` et `logoutHSM`

Avant d'exécuter ces commandes `cloudhsm_mgmt_util`, vous devez démarrer `cloudhsm_mgmt_util`.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration utilisés par le AWS CloudHSM client et les outils de ligne de commande. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas s'appliquer HSMs à tous les membres du cluster.

Si vous avez plusieurs HSM dans votre cluster, vous pouvez autoriser des tentatives de connexion incorrectes supplémentaires avant que votre compte soit verrouillé. Cela est dû au fait que le client CloudHSM équilibre la charge entre différents facteurs. HSMs Par conséquent, la tentative de connexion peut ne pas commencer sur le même HSM à chaque fois. Si vous testez cette fonctionnalité, nous vous recommandons de le faire sur un cluster avec un seul HSM actif.

Si vous avez créé votre cluster avant février 2018, votre compte est verrouillé après 20 tentatives de connexion incorrectes.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Officier pré-cryptographique (PRECO)
- Responsable de chiffrement (CO)
- Utilisateur de chiffrement (CU)

Syntaxe

Entrez les arguments dans l'ordre indiqué dans le diagramme de syntaxe. Utilisez le paramètre `-hpswd` pour masquer votre mot de passe. Pour vous connecter avec l'authentification à deux facteurs (2FA), utilisez le paramètre `-2fa` et incluez un chemin de fichier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Arguments"](#).

```
loginHSM <user-type> <user-name> <password> [-hpswd] [-2fa </path/to/authdata>]
```

```
logoutHSM
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser, `logoutHSM` se connecter `loginHSM` et se déconnecter de tout HSMs dans un cluster.

Exemple: Connectez-vous HSMs à un cluster

Cette commande vous connecte HSMs à tous les membres d'un cluster avec les informations d'identification d'un utilisateur CO nommé `admin` et un mot de passe `deco12345`. Le résultat indique que la commande a réussi et que vous vous êtes connecté au HSMs (qui, dans ce cas, sont `server 0` et `server 1`).

```
aws-cloudhsm>loginHSM CO admin co12345

loginHSM success on server 0(10.0.2.9)
loginHSM success on server 1(10.0.3.11)
```

Exemple: Se connecter avec un mot de passe masqué

Cette commande est identique à l'exemple ci-dessus, sauf que cette fois, vous spécifiez que le système doit masquer le mot de passe.

```
aws-cloudhsm>loginHSM CO admin -hpswd
```

Le système vous invite à saisir votre mot de passe. Vous entrez le mot de passe, le système masque le mot de passe, et le résultat indique que la commande a réussi et que vous vous êtes connecté au HSMs.

```
Enter password:

loginHSM success on server 0(10.0.2.9)
loginHSM success on server 1(10.0.3.11)

aws-cloudhsm>
```

Exemple : Se déconnecter d'un HSM

Cette commande vous déconnecte de HSMs ce à quoi vous êtes actuellement connecté (qui, dans ce cas, sont `server 0` et `server 1`). Le résultat indique que la commande a été exécutée avec succès et que vous vous êtes déconnecté du HSMs.

```
aws-cloudhsm>logoutHSM

logoutHSM success on server 0(10.0.2.9)
```

```
logoutHSM success on server 1(10.0.3.11)
```

Arguments

Entrez les arguments dans l'ordre indiqué dans le diagramme de syntaxe. Utilisez le paramètre `-hpswd` pour masquer votre mot de passe. Pour vous connecter avec l'authentification à deux facteurs (2FA), utilisez le paramètre `-2fa` et incluez un chemin de fichier. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'authentification à deux facteurs, consultez [Gérer l'authentification à deux facteurs des utilisateurs](#).

```
loginHSM <user-type> <user-name> <password> | -hpswd> [-2fa </path/to/authdata>]
```

<type d'utilisateur>

Spécifie le type d'utilisateur qui se connecte au HSMs. Pour plus d'informations, consultez [Type d'utilisateur](#) ci-dessus.

Obligatoire : oui

<nom d'utilisateur>

Spécifie le nom d'utilisateur de l'utilisateur qui se connecte au HSMs.

Obligatoire : oui

<password | -hpswd >

Spécifie le mot de passe de l'utilisateur qui se connecte au HSMs. Pour masquer votre mot de passe, utilisez le paramètre `-hpswd` à la place du mot de passe et suivez les instructions qui s'affichent.

Obligatoire : oui

[-2fa path/to/authdata </ >]

Spécifie que le système doit utiliser un deuxième facteur pour authentifier cet utilisateur CO compatible avec 2FA. Pour obtenir les données nécessaires à la connexion avec 2FA, incluez un chemin vers un emplacement dans le système de fichiers avec un nom de fichier après le paramètre `-2fa`. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'authentification à deux facteurs, consultez [Gérer l'authentification à deux facteurs des utilisateurs](#).

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [Se lancer avec cloudhsm_mgmt_util](#)
- [Activation du cluster](#)

Associer AWS CloudHSM des utilisateurs à des clés à l'aide de la CMU

Utilisez la `registerQuorumPubKey` commande du fichier AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` pour associer les utilisateurs du module de sécurité matérielle (HSM) à des paires de clés RSA-2048 asymétriques. Une fois que vous avez associé des utilisateurs HSM à des clés, ces utilisateurs peuvent utiliser la clé privée pour approuver les demandes de quorum et le cluster peut utiliser la clé publique enregistrée pour vérifier que la signature provient de l'utilisateur. Pour plus d'informations sur l'authentification par quorum, consultez [Gestion de l'authentification par quorum \(contrôle d'accès M sur N\)](#).



Dans la AWS CloudHSM documentation, l'authentification par quorum est parfois appelée M of N (MoFN), ce qui signifie un minimum de M approubateurs sur un nombre total de N approubateurs.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Responsables de chiffrement (CO)

Syntaxe

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
registerQuorumPubKey <user-type> <user-name> <registration-token> <signed-registration-token> <public-key>
```

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser `registerQuorumPubKey` pour enregistrer les responsables de chiffrement (CO) en tant qu'approbateurs sur les demandes d'authentification par quorum. Pour exécuter cette commande, vous devez disposer d'une paire de clés RSA-2048 asymétrique, d'un jeton signé et d'un jeton non signé. Pour plus d'informations sur les autres conditions requises, consultez [the section called “Arguments”](#).

Exemple: Enregistrez un utilisateur HSM pour l'authentification par quorum

Cet exemple enregistre un CO nommé `quorum_officer` en tant qu'approbateur pour l'authentification par quorum.

```
aws-cloudhsm> registerQuorumPubKey CO <quorum_officer> </path/to/
quorum_officer.token> </path/to/quorum_officer.token.sig> </path/to/quorum_officer.pub>

*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)?y
registerQuorumPubKey success on server 0(10.0.0.1)
```

La dernière commande utilise la commande [ListUsers](#) pour vérifier que vous êtes enregistré en tant qu'utilisateur `quorum_officer` MoFN.

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.0.0.1):
Number of users found:3
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
1	PCO	admin	NO
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	quorum_officer	YES
0	NO		

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
registerQuorumPubKey <user-type> <user-name> <registration-token> <signed-registration-token> <public-key>
```

<type-utilisateur>

Spécifie le type d'utilisateur. Ce paramètre est obligatoire.

Pour plus d'informations sur les types d'utilisateur sur un HSM, consultez [Types d'utilisateurs HSM pour l'utilitaire AWS CloudHSM de gestion](#).

Valeurs valides :

- CO : les responsables de chiffrement peuvent gérer les utilisateurs, mais ne peuvent pas gérer les clés.

Obligatoire : oui

<nom-utilisateur>

Spécifie un nom convivial pour l'utilisateur. La longueur maximale est de 31 caractères. Le seul caractère spécial autorisé est un trait de soulignement (_).

Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un utilisateur après l'avoir créé. Dans les commandes `cloudhsm_mgmt_util`, le type d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse, mais le nom d'utilisateur ne l'est pas.

Obligatoire : oui

<registration-token>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier contenant un jeton d'enregistrement non signé. Peut avoir n'importe quelle donnée aléatoire d'une taille de fichier maximale de 245 octets. Pour plus d'informations sur la création d'un jeton d'enregistrement non signé, voir [Créer et signer un jeton d'enregistrement](#).

Obligatoire : oui

<signed-registration-token>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier contenant le hachage signé par le mécanisme SHA256 _PKCS du jeton d'enregistrement. Pour plus d'informations, voir [Créer et signer un jeton d'enregistrement](#).

Obligatoire : oui

<public-key>

Spécifie le chemin d'accès à un fichier contenant la clé publique d'une paire de clés asymétrique RSA-2048. Utilisez la clé privée pour signer le jeton d'enregistrement. Pour plus d'informations, consultez [Créer une paire de clés RSA](#).

Obligatoire : oui

Note

Le cluster utilise la même clé pour l'authentification par quorum et pour l'authentification à deux facteurs (2FA). Cela signifie que vous ne pouvez pas faire pivoter une clé de quorum pour un utilisateur pour lequel l'authentification à deux facteurs est activée à l'aide de registerQuorumPubKey. Pour faire pivoter la clé, vous devez utiliser changePswd. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'authentification par quorum et de l'authentification 2FA, consultez [Authentification par quorum et 2FA](#).

Rubriques en relation

- [Création d'une paire de clés RSA](#)
- [Création et signature d'un jeton d'enregistrement](#)
- [Enregistrement d'une clé publique avec le HSM](#)
- [Gestion de l'authentification par quorum \(contrôle d'accès M sur N\)](#)
- [Authentification par quorum et 2FA](#)
- [listUsers](#)

Interagissez avec un HSM dans un AWS CloudHSM cluster à l'aide de la CMU

Utilisez la server commande du fichier AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` pour passer en mode serveur et interagir directement avec une instance de module de sécurité matérielle (HSM) spécifique.

Normalement, lorsque vous lancez une commande dans `cloudhsm-mgmt_util`, elle s'applique à l'ensemble du cluster désigné (mode HSMs global). Toutefois, il peut y avoir des cas où vous devez émettre des commandes pour un seul HSM. Par exemple, dans le cas où une synchronisation automatique échoue, vous devrez peut-être synchroniser les clés et les utilisateurs sur un HSM afin de maintenir la cohérence dans le cluster.

Lorsque vous aurez validé l'ouverture, l'invite de commande `aws-cloudhsm >` est remplacée par l'invite de commande `server >`.

Pour quitter le mode serveur, utilisez la commande `exit`. Une fois sorti, vous serez renvoyé à l'invite de commande `cloudhsm_mgmt_util` command.

Avant d'exécuter n'importe quelle commande `cloudhsm_mgmt_util`, vous devez démarrer `cloudhsm_mgmt_util`.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs.

Conditions préalables

Afin d'entrer en mode de serveur, vous devez d'abord connaître le nombre de serveurs du HSM cible. Les numéros de serveurs sont répertoriés dans la sortie de trace générée par `cloudhsm_mgmt_util` au début. Les numéros de serveur sont attribués dans l'ordre dans lequel ils HSMs apparaissent dans le fichier de configuration. Pour cet exemple, nous supposons que `server 0` est le serveur qui correspond au HSM souhaité.

Syntaxe

Pour démarrer le mode serveur :

```
server <server-number>
```

Pour quitter le mode serveur :

```
server> exit
```

Exemple

Cette commande entre en mode serveur sur un HSM avec le numéro de serveur 0.

```
aws-cloudhsm> server 0  
  
Server is in 'E2' mode...
```

Pour quitter le mode serveur, utilisez la commande `exit`.

```
server0> exit
```

Arguments

```
server <server-number>
```

<numéro-serveur>

Spécifie le numéro de serveur du HSM cible.

Obligatoire : oui

Il n'y a pas d'arguments pour la commande `exit`.

Rubriques en relation

- [syncKey](#)
- [createUser](#)
- [deleteUser](#)

Définissez les attributs des AWS CloudHSM clés à l'aide de la CMU

Utilisez la `setAttribute` commande du fichier AWS CloudHSM `cloudhs_mgmt_util` pour modifier la valeur des attributs `label`, `chiffrer`, `déchiffrer`, `encapsuler` et `désencapsuler` d'une clé dans le. HSMs

Vous pouvez également utiliser la commande [setAttribute](#) de `key_mgmt_util` pour convertir une clé de session en clé persistante. Vous pouvez uniquement modifier les attributs des clés qui vous appartiennent.

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de chiffrement (CU)

Syntaxe

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
setAttribute <key handle> <attribute id>
```

Exemple

Cet exemple montre comment désactiver la fonction de déchiffrement d'une clé symétrique. Vous pouvez utiliser une commande comme celle-ci pour configurer une clé d'encapsulation, pour encapsuler et désencapsuler d'autres clés, mais pas pour chiffrer ou déchiffrer les données.

La première étape consiste à créer la clé d'encapsulation. Cette commande est utilisée [genSymKey](#) dans `key_mgmt_util` pour générer une clé symétrique AES 256 bits. La sortie indique que la nouvelle clé a le handle de clé 14.

```
$ genSymKey -t 31 -s 32 -l aes256

Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Created. Key Handle: 14
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Ensuite, nous voulons confirmer la valeur actuelle de l'attribut de déchiffrement. Pour obtenir l'ID de l'attribut de déchiffrement, utilisez [listAttributes](#). La sortie indique que la constante qui représente l'attribut OBJ_ATTR_DECRYPT est 261. Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clés, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

```
aws-cloudhsm> listAttributes
```

Following are the possible attribute values for getAttribute:

OBJ_ATTR_CLASS	= 0
OBJ_ATTR_TOKEN	= 1
OBJ_ATTR_PRIVATE	= 2
OBJ_ATTR_LABEL	= 3
OBJ_ATTR_TRUSTED	= 134
OBJ_ATTR_KEY_TYPE	= 256
OBJ_ATTR_ID	= 258
OBJ_ATTR_SENSITIVE	= 259
OBJ_ATTR_ENCRYPT	= 260
OBJ_ATTR_DECRYPT	= 261
OBJ_ATTR_WRAP	= 262
OBJ_ATTR_UNWRAP	= 263
OBJ_ATTR_SIGN	= 264
OBJ_ATTR_VERIFY	= 266
OBJ_ATTR_DERIVE	= 268
OBJ_ATTR_LOCAL	= 355
OBJ_ATTR_MODULUS	= 288
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS	= 289
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT	= 290
OBJ_ATTR_VALUE_LEN	= 353
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE	= 354
OBJ_ATTR_NEVER_EXTRACTABLE	= 356
OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE	= 357
OBJ_ATTR_DESTROYABLE	= 370
OBJ_ATTR_KCV	= 371
OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED	= 528
OBJ_ATTR_WRAP_TEMPLATE	= 1073742353
OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE	= 1073742354
OBJ_ATTR_ALL	= 512

Pour obtenir la valeur actuelle de l'attribut de déchiffrement pour la clé 14, la commande suivante utilise [getAttribute](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`.

La sortie indique que la valeur de l'attribut de déchiffrement est vraie (1) sur les deux éléments HSMs du cluster.

```
aws-cloudhsm> getAttribute 14 261

Attribute Value on server 0(10.0.0.1):
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x00000001

Attribute Value on server 1(10.0.0.2):
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x00000001
```

Cette commande utilise `setAttribute` pour modifier la valeur de l'attribut de déchiffrement (attribut 261) de la clé 14 en 0. Cela permet de désactiver la fonction de déchiffrement sur la clé.

Le résultat indique que la commande a réussi sur les deux HSMs dans le cluster.

```
aws-cloudhsm> setAttribute 14 261 0
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
setAttribute success on server 0(10.0.0.1)
setAttribute success on server 1(10.0.0.2)
```

La dernière commande répète la commande `getAttribute`. Là encore, elle obtient l'attribut de déchiffrement (attribut 261) de la clé 14.

Cette fois, le résultat indique que la valeur de l'attribut de déchiffrement est fausse (0) sur les deux éléments HSMs du cluster.

```
aws-cloudhsm > getAttribute 14 261
```

```
Attribute Value on server 0(10.0.3.6):  
OBJ_ATTR_DECRYPT  
0x00000000
```

```
Attribute Value on server 1(10.0.1.7):  
OBJ_ATTR_DECRYPT  
0x00000000
```

Arguments

```
setAttribute <key handle> <attribute idb>
```

<handle-clé>

Spécifie le handle de clé d'une clé symétrique qui vous appartient. Vous pouvez spécifier une seule clé dans chaque commande. Pour obtenir le handle d'une clé, utilisez [findKey](#) dans `key_mgmt_util`. Pour rechercher les utilisateurs d'une clé, utilisez [getKeyInfo](#).

Obligatoire : oui

<ID attribut>

Spécifie la constante qui représente l'attribut que vous souhaitez modifier. Vous pouvez spécifier un seul attribut dans chaque commande. Pour obtenir les attributs et leurs valeurs entières, utilisez [listAttributes](#). Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Valeurs valides :

- 3 – OBJ_ATTR_LABEL.
- 134 – OBJ_ATTR_TRUSTED.
- 260 – OBJ_ATTR_ENCRYPT.
- 261 – OBJ_ATTR_DECRYPT.
- 262 – OBJ_ATTR_WRAP.
- 263 – OBJ_ATTR_UNWRAP.
- 264 – OBJ_ATTR_SIGN.
- 266 – OBJ_ATTR_VERIFY.
- 268 – OBJ_ATTR_DERIVE.
- 370 – OBJ_ATTR_DESTROYABLE.

- 528 – OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED.
- 1073742353 – OBJ_ATTR_WRAP_TEMPLATE.
- 1073742354 – OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [setAttribute](#) dans key_mgmt_util
- [getAttribute](#)
- [listAttributes](#)
- [Référence des attributs de clé](#)

Quittez la CMU

Utilisez la quit commande du fichier cloudhs_mgmt_util pour AWS CloudHSM quitter le fichier cloudhs_mgmt_util. Tous les utilisateurs de tous les types peuvent utiliser cette commande.

Avant d'exécuter n'importe quelle commande cloudhsm_mgmt_util, démarrez cloudhsm_mgmt_util.

Type utilisateur

Les utilisateurs suivants peuvent exécuter cette commande.

- Tous les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être connecté pour exécuter cette commande.

Syntaxe

```
quit
```

Exemple

Cette commande permet de quitter cloudhsm_mgmt_util. Après avoir réussi, vous êtes renvoyé à la ligne de commande standard. Cette commande n'a pas de paramètres de sortie.

```
aws-cloudhsm> quit
```

```
disconnecting from servers, please wait...
```

Rubriques en relation

- [Se lancer avec cloudhsm_mgmt_util](#)

Partager des AWS CloudHSM clés à l'aide de la CMU

Utilisez la `shareKey` commande du fichier AWS CloudHSM `cloudhs_mgmt_util` pour partager ou annuler le partage des clés que vous possédez avec d'autres utilisateurs de cryptomonnaies. Seul le propriétaire de la clé peut partager et annuler le partage d'une clé. Vous pouvez également partager une clé au moment de sa création.

Les utilisateurs qui partagent la clé peut l'utiliser dans des opérations de chiffrement, mais ils ne peuvent pas la supprimer, l'exporter, la partager ou en annuler le partage, ni en modifier les attributs. Lorsque l'authentification par quorum est activée sur une clé, le quorum doit approuver toutes les opérations qui partagent ou annulent le partage de la clé.

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire de CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Utilisateurs de chiffrement (CU)

Syntaxe

Comme cette commandes n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

Type d'utilisateur : utilisateur de chiffrement

```
shareKey <key handle> <user id> <(share/unshare key?) 1/0>
```

Exemple

Les exemples suivants montrent comment utiliser `shareKey` pour partager et annuler le partage des clés que vous possédez avec d'autres utilisateurs de chiffrement.

Exemple: Partager une clé

Cet exemple permet `shareKey` de partager une [clé privée ECC](#) que l'utilisateur actuel possède avec un autre utilisateur crypté sur le HSMs. Des clés publiques sont disponibles pour tous les utilisateurs du HSM, vous ne pouvez donc pas les partager ou en annuler le partage.

La première commande permet [getKeyInfo](#) d'obtenir les informations utilisateur pour la clé 262177, une clé privée ECC sur le HSMs.

La sortie indique que la clé 262177 appartient à l'utilisateur 3, mais qu'elle n'est pas partagée.

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo 262177

Key Info on server 0(10.0.3.10):

    Token/Flash Key,

    Owned by user 3

Key Info on server 1(10.0.3.6):

    Token/Flash Key,

    Owned by user 3
```

Cette commande permet `shareKey` de partager la clé 262177 avec l'utilisateur 4, un autre utilisateur cryptographique sur le HSMs. L'argument final utilise la valeur 1 pour indiquer une opération de partage.

Le résultat indique que l'opération a réussi sur les deux HSMs dans le cluster.

```
aws-cloudhsm>shareKey 262177 4 1
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
```

```
*****

Do you want to continue(y/n)?y
shareKey success on server 0(10.0.3.10)
shareKey success on server 1(10.0.3.6)
```

Pour vérifier que l'opération a abouti, l'exemple répète la première commande `getKeyInfo`.

La sortie indique que la clé 262177 est désormais partagée avec l'utilisateur 4.

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo 262177

Key Info on server 0(10.0.3.10):

    Token/Flash Key,

    Owned by user 3

    also, shared to following 1 user(s):

        4
Key Info on server 1(10.0.3.6):

    Token/Flash Key,

    Owned by user 3

    also, shared to following 1 user(s):

        4
```

Exemple: Annuler le partage d'une clé

Cet exemple annule le partage d'une de chiffrement symétrique, c'est-à-dire qu'il supprime un utilisateur de chiffrement de la liste des utilisateurs partagés pour la clé.

Cette commande utilise `shareKey` pour supprimer l'utilisateur 4 de la liste des utilisateurs partagés pour la clé 6. L'argument final utilise la valeur `0` pour indiquer une opération d'annulation du partage.

Le résultat indique que la commande a réussi sur les deux HSMs. Par conséquent, l'utilisateur 4 ne peut plus utiliser la clé 6 dans des opérations de chiffrement.

```
aws-cloudhsm>shareKey 6 4 0
```

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)?y
shareKey success on server 0(10.0.3.10)
shareKey success on server 1(10.0.3.6)
```

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
shareKey <key handle> <user id> <(share/unshare key?) 1/0>
```

<handle-clé>

Spécifie le handle de clé d'une clé symétrique qui vous appartient. Vous pouvez spécifier une seule clé dans chaque commande. Pour obtenir le handle d'une clé, utilisez [findKey](#) dans `key_mgmt_util`. Pour vérifier que vous possédez une clé, utilisez [getKeyInfo](#).

Obligatoire : oui

<ID utilisateur>

Indique l'ID utilisateur de l'utilisateur de chiffrement avec qui vous partagez ou annulez le partage de la clé. Pour obtenir l'ID d'un utilisateur, utilisez [listUsers](#).

Obligatoire : oui

<partage 1 ou annulation du partage 0>

Pour partager la clé avec l'utilisateur spécifié, tapez 1. Pour annuler le partage de la clé, c'est-à-dire pour supprimer l'utilisateur spécifié de la liste des utilisateurs partagés pour la clé, tapez 0.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [getKeyInfo](#)

Synchroniser les clés dans le AWS CloudHSM cluster à l'aide de la CMU

Utilisez la `syncKey` commande du fichier AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` pour synchroniser manuellement les clés entre les instances HSM d'un cluster ou entre les clusters clonés. En général, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette commande, car les instances de HSM au sein d'un cluster synchronisent les clés automatiquement. Toutefois, la synchronisation de clés entre des clusters clonés doit être réalisée manuellement. Les clusters clonés sont généralement créés dans différentes AWS régions afin de simplifier les processus de mise à l'échelle mondiale et de reprise après sinistre.

Vous ne pouvez pas utiliser `syncKey` pour synchroniser des clés entre des clusters arbitraires : l'un des clusters doit avoir été créé à partir d'une sauvegarde de l'autre. En outre, les deux clusters doivent avoir des informations d'identification de CU et de CO cohérentes pour que l'opération réussisse. Pour plus d'informations, consultez [Utilisateurs HSM](#).

Pour l'utiliser `syncKey`, vous devez d'abord [créer un fichier de AWS CloudHSM configuration](#) qui spécifie un HSM provenant du cluster source et un autre provenant du cluster de destination. Cela permet à `cloudhsm_mgmt_util` de se connecter aux deux instances HSM. Utilisez ce fichier de configuration pour démarrer `cloudhsm_mgmt_util`. Ensuite, connectez-vous avec les informations d'identification d'un CO ou d'un CU qui possède les clés à synchroniser.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Responsables de chiffrement (CO)
- Utilisateurs de chiffrement (CU)

Note

COs peuvent être utilisés `syncKey` sur toutes les touches, alors qu'ils ne CUs peuvent utiliser cette commande que sur les touches qu'ils possèdent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Types d'utilisateur"](#).

Conditions préalables

Avant de commencer, vous devez connaître le `key handle` de la clé sur le HSM source à synchroniser avec le HSM de destination. Pour trouver le `key handle`, utilisez la commande

[listUsers](#) pour répertorier tous les identifiants des utilisateurs nommés. Utilisez ensuite la [findAllKeys](#) commande pour rechercher toutes les clés appartenant à un utilisateur en particulier.

Vous devez également connaître les valeurs `server IDs` attribuées à la source et à la destination HSMs, qui sont affichées dans le résultat de suivi renvoyé par `cloudhsm-mgmt_util` lors du lancement. Ils sont attribués dans le même ordre que celui dans lequel ils HSMs apparaissent dans le fichier de configuration.

Suivez les instructions fournies dans la section [Utilisation de l'utilitaire CMU entre des clusters clonés](#) et initialisez `cloudhsm_mgmt_util` avec le nouveau fichier de configuration. Ensuite, activez le mode serveur sur le HSM source en exécutant la commande [server](#).

Syntaxe

Note

Pour exécuter `syncKey`, commencez par activer le mode serveur sur le HSM qui contient la clé à synchroniser.

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

Type d'utilisateur : utilisateur de chiffrement

```
syncKey <key handle> <destination hsm>
```

Exemple

Exécutez la commande `server` pour vous connecter au HSM source et activez le mode serveur. Pour cet exemple, nous supposons que `server 0` est le HSM source.

```
aws-cloudhsm> server 0
```

À présent, exécutez la commande `syncKey`. Dans cet exemple, nous supposons que la clé 261251 doit être synchronisée avec `server 1`.

```
aws-cloudhsm> syncKey 261251 1
```

```
syncKey success
```

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
syncKey <key handle> <destination hsm>
```

<handle de clé>

Spécifie le handle de clé de la clé à synchroniser. Vous pouvez spécifier une seule clé dans chaque commande. Pour obtenir le descripteur d'une clé, utilisez-le [findAllKeys](#) lorsque vous êtes connecté à un serveur HSM.

Obligatoire : oui

<hsm de destination>

Spécifie le numéro du serveur avec lequel vous synchronisez une clé.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [listUsers](#)
- [findAllKeys](#)
- [describe-clusters](#) dans AWS CLI
- [serveur](#)

Synchroniser les utilisateurs du AWS CloudHSM cluster à l'aide de la CMU

Utilisez la `syncUser` commande du fichier AWS CloudHSM `cloudhsm-mgmt_util` pour synchroniser manuellement les utilisateurs de chiffrement (U) ou les agents de chiffrement (CUs) entre les instances HSM d'un cluster COs ou entre les clusters clonés. AWS CloudHSM ne synchronise pas automatiquement les utilisateurs. Généralement, vous gérez les utilisateurs en mode global afin que tous les membres HSMs d'un cluster soient mis à jour ensemble. Vous devrez peut-être utiliser `syncUser` si un HSM est désynchronisé accidentellement (par exemple, en raison d'un changement de mot de passe) ou si vous souhaitez effectuer une rotation des informations d'identification

utilisateur entre des clusters clonés. Les clusters clonés sont généralement créés dans différentes AWS régions afin de simplifier les processus de mise à l'échelle mondiale et de reprise après sinistre.

Avant d'exécuter une commande de CMU, vous devez démarrer l'utilitaire CMU et vous connecter au HSM. Veillez à ce que le type d'utilisateur du compte que vous utilisez pour vous connecter puisse exécuter les commandes que vous prévoyez d'utiliser.

Si vous ajoutez ou supprimez HSMs, mettez à jour les fichiers de configuration de la CMU. Dans le cas contraire, les modifications que vous apportez risquent de ne pas être efficaces pour tous HSMs les membres du cluster.

Type utilisateur

Les types d'utilisateur suivants peuvent exécuter cette commande.

- Responsables de chiffrement (CO)

Conditions préalables

Avant de commencer, vous devez connaître l'`user ID` de l'utilisateur sur le HSM source à synchroniser avec le HSM de destination. Pour les trouver `user ID`, utilisez la commande [ListUsers](#) pour répertorier tous les utilisateurs d'un HSMs cluster.

Vous devez également connaître les valeurs `server ID` assignées à la source et à la destination HSMs, qui sont affichées dans le résultat de suivi renvoyé par `cloudhsm-mgmt_util` lors du lancement. Ils sont attribués dans le même ordre que celui dans lequel ils HSMs apparaissent dans le fichier de configuration.

Si vous effectuez une synchronisation HSMs entre des clusters clonés, suivez les instructions de la section [Utilisation de la CMU sur des clusters clonés](#) et initialisez `cloudhs_mgmt_util` avec le nouveau fichier de configuration.

Lorsque vous êtes prêt à exécuter `syncUser`, activez le mode serveur sur le HSM source en exécutant la commande [server](#).

Syntaxe

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
syncUser <user ID> <server ID>
```

Exemple

Exécutez la commande `server` pour vous connecter au HSM source et activez le mode serveur. Pour cet exemple, nous supposons que `server 0` est le HSM source.

```
aws-cloudhsm> server 0
```

Maintenant, exécutez la commande `syncUser`. Pour cet exemple, nous supposons que l'utilisateur 6 est l'utilisateur à synchroniser, et `server 1` est le HSM de destination.

```
server 0> syncUser 6 1
ExtractMaskedObject: 0x0 !
InsertMaskedObject: 0x0 !
syncUser success
```

Arguments

Comme cette commande n'a pas de paramètres nommés, vous devez entrer les arguments dans l'ordre spécifié dans le diagramme de syntaxe.

```
syncUser <user ID> <server ID>
```

<ID utilisateur>

Spécifie l'ID de l'utilisateur à synchroniser. Vous pouvez spécifier un seul utilisateur dans chaque commande. Pour obtenir l'ID d'un utilisateur, utilisez [listUsers](#).

Obligatoire : oui

<ID serveur>

Spécifie le numéro du serveur du HSM avec lequel vous synchronisez un utilisateur.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [listUsers](#)
- [describe-clusters](#) dans AWS CLI
- [serveur](#)

AWS CloudHSM Utilitaire de gestion des clés (KMU)

L'utilitaire de gestion des clés (KMU) est un outil de ligne de commande AWS CloudHSM qui aide les utilisateurs de cryptomonnaies (CU) à gérer les clés des modules de sécurité matériels (HSM). Il inclut plusieurs commandes qui génèrent, suppriment, importent et exportent des clés, obtiennent et définissent des attributs, recherchent des clés et effectuent des opérations de chiffrement.

KMU et CMU font partie de la [suite du SDK client 3](#).

Pour une mise en route rapide, consultez [Commencer à utiliser AWS CloudHSM key_mgmt_util](#). Pour obtenir des informations détaillées sur ces commandes, consultez [Référence pour les commandes de l'utilitaire de gestion des AWS CloudHSM clés](#). Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Pour utiliser l'outil key_mgmt_util si vous utilisez Linux, connectez-vous à votre instance client, puis consultez [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour KMU \(Linux\)](#). Si vous utilisez Windows, consultez [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour KMU \(Windows\)](#).

Rubriques

- [Commencer à utiliser AWS CloudHSM key_mgmt_util](#)
- [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour KMU \(Linux\)](#)
- [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour KMU \(Windows\)](#)
- [Référence pour les commandes de l'utilitaire de gestion des AWS CloudHSM clés](#)

Commencer à utiliser AWS CloudHSM key_mgmt_util

AWS CloudHSM inclut deux outils de ligne de commande avec le [logiciel AWS CloudHSM client](#). L'outil [cloudhsm_mgmt_util](#) inclut les commandes pour gérer les utilisateurs HSM. L'outil [key_mgmt_util](#) inclut les commandes de gestion des clés. Pour démarrer avec l'outil de ligne de commande key_mgmt_util, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- [Configurer AWS CloudHSM key_mgmt_util](#)
- [Connectez-vous à un AWS CloudHSM cluster HSMs à l'aide de KMU](#)
- [Déconnectez-vous d'un AWS CloudHSM cluster HSMs à l'aide de KMU](#)
- [Arrêtez le AWS CloudHSM key_mgmt_util](#)

Si vous rencontrez un message d'erreur ou des résultats inattendus pour une commande, consultez les rubriques [Résolution des problèmes AWS CloudHSM](#) pour obtenir de l'aide. Pour plus d'informations sur les commandes `key_mgmt_util`, consultez [Référence pour les commandes de l'utilitaire de gestion des AWS CloudHSM clés](#).

Configurer AWS CloudHSM `key_mgmt_util`

Effectuez la configuration suivante avant d'utiliser AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU).

Rubriques

- [Étape 1. Démarrez le AWS CloudHSM client](#)
- [Étape 2. Démarrage de l'outil `key\_mgmt\_util`](#)

Étape 1. Démarrez le AWS CloudHSM client

Avant d'utiliser `key_mgmt_util`, vous devez démarrer le client. AWS CloudHSM Le client est un démon qui établit une communication end-to-end cryptée avec le HSMs dans votre cluster. L'outil `key_mgmt_util` utilise la connexion client pour communiquer avec les utilisateurs de votre cluster. HSMs Sans cela, l'outil `key_mgmt_util` ne fonctionne pas.

Pour démarrer le AWS CloudHSM client

Utilisez la commande suivante pour démarrer le AWS CloudHSM client.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Windows

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

Étape 2. Démarrage de l'outil key_mgmt_util

Après avoir démarré le AWS CloudHSM client, utilisez la commande suivante pour démarrer key_mgmt_util.

Amazon Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

Amazon Linux 2

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

CentOS 7

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

CentOS 8

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

RHEL 7

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

RHEL 8

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\key_mgmt_util.exe"
```

L'invite devient Command : lorsque l'outil key_mgmt_util est en cours d'exécution.

Si la commande échoue, par exemple en renvoyant un message `Daemon socket connection error`, essayez d'effectuer la [mise à jour de votre fichier de configuration](#).

Connectez-vous à un AWS CloudHSM cluster HSMs à l'aide de KMU

Utilisez la loginHSM commande dans key_mgmt_util (KMU) pour vous connecter aux modules de sécurité matériels (HSM) d'un cluster. AWS CloudHSM La commande suivante se connecte en tant qu'[utilisateur de chiffrement \(CU\)](#) nommé `example_user`. Le résultat indique une connexion réussie pour les trois HSMs membres du cluster.

```
Command: loginHSM -u CU -s example_user -p <PASSWORD>
Cfm3LoginHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Cluster Error Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

L'exemple suivant montre la syntaxe de la commande loginHSM.

```
Command: loginHSM -u <USER TYPE> -s <USERNAME> -p <PASSWORD>
```

Déconnectez-vous d'un AWS CloudHSM cluster HSMs à l'aide de KMU

Utilisez la logoutHSM commande dans key_mgmt_util (KMU) pour vous déconnecter des modules de sécurité matériels (HSM) d'un cluster. AWS CloudHSM

```
Command: logoutHSM
Cfm3LogoutHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Cluster Error Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Arrêtez le AWS CloudHSM key_mgmt_util

Utilisez la exit commande pour arrêter le AWS CloudHSM key_mgmt_util.

```
Command: exit
```

Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour KMU (Linux)

Pour interagir avec le module de sécurité matérielle (HSM) de votre AWS CloudHSM cluster à l'aide du key_mgmt_util (KMU), vous avez besoin du logiciel client pour Linux. AWS CloudHSM Nous vous conseillons de l'installer sur l'instance client Linux EC2 créée précédemment. Vous pouvez également installer un client si vous utilisez Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour KMU \(Windows\)](#).

Tâches

- [Étape 1. Installation du AWS CloudHSM client et des outils de ligne de commande](#)
- [Étape 2. Modification de la configuration du client](#)

Étape 1. Installation du AWS CloudHSM client et des outils de ligne de commande

Connectez-vous à votre instance cliente et exécutez les commandes suivantes pour télécharger et installer le AWS CloudHSM client et les outils de ligne de commande.

Amazon Linux

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8

```
sudo yum install wget
```



```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

```
sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

Étape 2. Modification de la configuration du client

Avant de pouvoir utiliser le AWS CloudHSM client pour vous connecter à votre cluster, vous devez modifier la configuration du client.

Pour modifier la configuration du logiciel client

1. Copiez votre certificat d'émission [celui que vous avez utilisé pour signer le certificat du cluster](#) à l'emplacement suivant sur l'instance client : `/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt`. Vous avez besoin d'autorisations d'utilisateur racine sur l'instance de votre client pour copier votre certificat à cet emplacement.
2. Utilisez la commande de [configuration](#) suivante pour mettre à jour les fichiers de configuration du AWS CloudHSM client et des outils de ligne de commande, en spécifiant l'adresse IP du HSM de votre cluster. Pour obtenir l'adresse IP du HSM, consultez votre cluster dans la [AWS CloudHSM console](#) ou exécutez la [describe-clusters](#) AWS CLI commande. Dans la sortie de la commande, l'adresse IP du HSM est la valeur du champ `EniIp`. Si vous avez plusieurs HSM, choisissez l'adresse IP de l'un d'entre eux HSMs, peu importe lequel.

```
sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a <IP address>

Updating server config in /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_client.cfg
Updating server config in /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. Accédez à [Activez le cluster dans AWS CloudHSM](#).

Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour KMU (Windows)

Pour utiliser un module de sécurité matérielle (HSM) dans votre AWS CloudHSM cluster sous Windows à l'aide du `key_mgmt_util` (KMU), vous avez besoin du logiciel client pour Windows. AWS CloudHSM Nous vous conseillons de l'installer sur l'instance Windows Server que vous avez créée précédemment.

Pour installer (ou mettre à jour) le client et les outils de ligne de commande Windows les plus récents

1. Connectez-vous à votre instance Windows Server.
2. Téléchargez la dernière version (`AWSCloudHSMClient-latest.msi`) depuis la [page des téléchargements](#).

3. Accédez à votre emplacement de téléchargement et exécutez le programme d'installation (AWSCloudHSMClient-latest.msi) avec des privilèges d'administrateur.
4. Suivez les instructions du programme d'installation, puis choisissez Fermer une fois le programme d'installation terminé.
5. Copiez votre certificat d'émission auto-signé, [celui que vous avez utilisé pour signer le certificat du cluster](#), dans le dossier C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM.
6. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour vos fichiers de configuration. Veillez à arrêter et démarrer le client au cours de la reconfiguration si vous le mettez à jour :

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a <HSM IP address>
```

7. Accédez à [Activez le cluster dans AWS CloudHSM](#).

Remarques :

- Si vous mettez à jour le client, les fichiers de configuration existants des installations précédentes ne sont pas remplacés.
- Le programme d'installation du AWS CloudHSM client pour Windows enregistre automatiquement l'API de chiffrement : Next Generation (CNG) et le fournisseur de stockage de clés (KSP). Pour désinstaller le client, exécutez à nouveau le programme d'installation et suivez les instructions de désinstallation.
- Vous pouvez également installer le client Linux si vous utilisez Linux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour KMU \(Linux\)](#).

Référence pour les commandes de l'utilitaire de gestion des AWS CloudHSM clés

L'outil de ligne de commande `key_mgmt_util` vous aide à gérer les clés dans les modules de sécurité matériels (HSM) de votre AWS CloudHSM cluster, notamment en créant, en supprimant et en recherchant des clés et leurs attributs. Il inclut plusieurs commandes, chacune d'entre elles étant décrite en détail dans cette rubrique.

Pour une mise en route rapide, consultez [Commencer à utiliser AWS CloudHSM key_mgmt_util](#). Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#). Pour plus d'informations sur l'outil de ligne de commande

cloudhsm_mgmt_util qui inclut des commandes pour gérer le HSM et les utilisateurs de votre cluster, consultez [AWS CloudHSM Utilitaire de gestion \(CMU\)](#).

Avant d'exécuter une commande key_mgmt_util, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Pour répertorier toutes les commandes key_mgmt_util, tapez :

Command : **help**

Pour obtenir de l'aide sur une commande key_mgmt_util, tapez :

Command : **<command-name> -h**

Pour terminer votre session key_mgmt_util, tapez :

Command : **exit**

Les rubriques suivantes décrivent les commandes dans key_mgmt_util.

 Note

Certaines commandes de key_mgmt_util et cloudhsm_mgmt_util portent le même nom. Cependant, les commandes ont généralement une syntaxe différente, une sortie différente et des fonctionnalités légèrement différentes.

Commande	Description
aesWrapUnwrap	Chiffre et déchiffre le contenu d'une clé dans un fichier.
deleteKey	Supprime une clé du. HSMs
Error2String	Permet d'obtenir l'erreur qui correspond à un code d'erreur hexadécimal key_mgmt_util.
exit	Quitte le key_mgmt_util.

Commande	Description
exportPrivateKey	Exporte une copie d'une clé privée depuis un HSM vers un fichier sur disque.
exportPubKey	Exporte une copie d'une clé publique d'un HSM vers un fichier.
exSymKey	Exporte une copie en texte brut d'une clé symétrique depuis le HSMs vers un fichier.
extractMaskedObject	Extrait une clé depuis un HSM sous la forme d'un fichier d'objets masqués.
findKey	Recherche des clés par valeur d'attribut de clé.
findSingleKey	Vérifie qu'une clé existe sur tous les éléments HSMs du cluster.
gen DSAKey Pair	Génère une paire de clés DSA (Digital Signing Algorithm) dans votre HSMs.
gen ECCKey Pair	Génère une paire de clés de cryptographie à courbe elliptique (ECC) dans votre HSMs.
gen RSAKey Pair	Génère une paire de clés asymétriques RSA dans votre HSMs.
genSymKey	Génère une clé symétrique dans votre HSMs.
getAttribute	Permet d'obtenir les valeurs d'attribut pour une clé AWS CloudHSM et de les écrire dans un fichier.
getCaviumPrivClé	Crée une version de format PEM factice d'une clé privée et l'exporte vers un fichier.
getCert	Extrait les certificats de partitions d'un HSM et les enregistre dans un fichier.

Commande	Description
<u>getKeyInfo</u>	Obtient l'utilisateur HSM IDs des utilisateurs autorisés à utiliser la clé. Si la clé est contrôlée par quorum, elle permet d'obtenir le nombre d'utilisateurs dans le quorum.
<u>help</u>	Affiche les informations d'aide sur les commandes disponibles dans key_mgmt_util.
<u>importPrivateKey</u>	Importe une clé privée dans un HSM.
<u>importPubKey</u>	Importe une clé publique dans un HSM.
<u>imSymKey</u>	Importe une copie en texte brut d'une clé symétrique à partir d'un fichier dans le HSM.
<u>insertMaskedObject</u>	Insère un objet masqué à partir d'un fichier sur le disque dans un HSM contenu dans le cluster lié vers le cluster d'origine de l'objet. Les clusters liés sont tous les clusters <u>générés à partir d'une sauvegarde du cluster d'origine</u> .
<u>???</u>	Détermine si un fichier donné contient une véritable clé privée ou un exemple de clé PEM.
<u>listAttributes</u>	Répertorie les attributs d'une AWS CloudHSM clé et les constantes qui les représentent.
<u>listUsers</u>	Permet aux utilisateurs d'entrer leur type et leur identifiant d'utilisateur, ainsi que d'autres attributs. HSMs
<u>loginHSM et logoutHSM</u>	Connectez-vous et HSMs déconnectez-vous du cluster.
<u>setAttribute</u>	Convertit une clé de session en clé persistante.

Commande	Description
sign	Génère une signature pour un fichier à l'aide d'une clé privée sélectionnée.
unWrapKey	Importe une clé encapsulée (cryptée) d'un fichier dans le HSMs.
verify	Vérifie si une clé spécifique a été utilisée pour signer un fichier donné.
wrapKey	Exporte une copie chiffrée d'une clé à partir du HSM vers un fichier.

Chiffrer et déchiffrer n'importe quel AWS CloudHSM fichier à l'aide de KMU

Utilisez la `aesWrapUnwrap` commande dans AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour chiffrer ou déchiffrer le contenu d'un fichier sur le disque. Cette commande est conçue pour encapsuler ou désencapsuler les clés de chiffrement, mais vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel fichier qui contient moins de 4 Ko (4 096 octets) de données.

`aesWrapUnwrap` utilise un support de clé AES avec rembourrage PKCS #5. Il utilise une clé AES sur le HSM en tant que clé d'encapsulation ou de désencapsulation. Ensuite, il écrit le résultat dans un autre fichier sur le disque.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```

aesWrapUnwrap -h

aesWrapUnwrap -m <wrap-unwrap mode>
                -f <file-to-wrap-unwrap>
                -w <wrapping-key-handle>
                [-i <wrapping-IV>]
                [-out <output-file>]

```

Exemples

Ces exemples illustrent comment utiliser `aesWrapUnwrap` pour chiffrer et déchiffrer une clé de chiffrement dans un fichier.

Exemple: Encapsuler une clé de chiffrement

Cette commande utilise `aesWrapUnwrap` pour encapsuler une clé symétrique Triple DES qui a été [exportée à partir du HSM en texte brut](#) dans le fichier `3DES.key`. Vous pouvez utiliser une commande similaire pour encapsuler n'importe quelle clé enregistrée dans un fichier.

La commande utilise le paramètre `-m` avec la valeur `1` pour indiquer le mode d'encapsulation. Elle utilise le paramètre `-w` pour spécifier une clé AES dans le HSM (handle de clé `6`) comme clé d'encapsulation. Elle écrit la clé encapsulée obtenue dans le fichier `3DES.key.wrapped`.

La sortie indique que la commande a réussi et que l'opération a utilisé la valeur initiale par défaut, qui est préférable.

```
Command:  aesWrapUnwrap -f 3DES.key -w 6 -m 1 -out 3DES.key.wrapped
```

```
Warning: IV (-i) is missing.
```

```
0xA6A6A6A6A6A6A6A6 is considered as default IV
```

```
result data:
```

```
49 49 E2 D0 11 C1 97 22
17 43 BD E3 4E F4 12 75
8D C1 34 CF 26 10 3A 8D
6D 0A 7B D5 D3 E8 4D C2
79 09 08 61 94 68 51 B7
```

```
result written to file 3DES.key.wrapped
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Désencapsuler une clé de chiffrement

Cet exemple montre comment utiliser `aesWrapUnwrap` pour désencapsuler (déchiffrer) une clé encapsulée (chiffrée) dans un fichier. Vous pouvez effectuer une opération comme celle-ci avant d'importer une clé sur le HSM. Par exemple, si vous essayez d'utiliser la [imSymKey](#) commande pour importer une clé chiffrée, elle renvoie une erreur car la clé chiffrée n'a pas le format requis pour une clé en texte brut de ce type.

La commande désencapsule la clé dans le fichier `3DES.key.wrapped` et écrit le texte brut dans le fichier `3DES.key.unwrapped`. La commande utilise le paramètre `-m` avec la valeur `0` pour indiquer le mode de désencapsulage. Elle utilise le paramètre `-w` pour spécifier une clé AES dans le HSM (handle de clé 6) comme clé d'encapsulage. Elle écrit la clé encapsulée obtenue dans le fichier `3DES.key.unwrapped`.

```
Command:  aesWrapUnwrap -m 0 -f 3DES.key.wrapped -w 6 -out 3DES.key.unwrapped
```

```
Warning: IV (-i) is missing.
```

```
0xA6A6A6A6A6A6A6A6 is considered as default IV
```

```
result data:
```

```
14 90 D7 AD D6 E4 F5 FA
```

```
A1 95 6F 24 89 79 F3 EE
```

```
37 21 E6 54 1F 3B 8D 62
```

```
result written to file 3DES.key.unwrapped
```

```
Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

`-h`

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

`-m`

Spécifie le mode. Pour encapsuler (chiffrer) le contenu du fichier, tapez `1` ; pour désencapsuler (déchiffrer) le contenu du fichier, tapez `0`.

Obligatoire : oui

`-f`

Spécifie le fichier à encapsuler. Entrez un fichier contenant moins de 4 Ko (4 096 octets) de données. Cette opération est conçue pour encapsuler et désencapsuler les clés de chiffrement.

Obligatoire : oui

`-s, sem`

Spécifie la clé d'encapsulage. Entrez le handle d'une clé AES sur le HSM. Ce paramètre est obligatoire. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Pour créer une clé d'encapsulation, [genSymKey](#) utilisez-la pour générer une clé AES (type 31).

Obligatoire : oui

-i

Spécifie une autre valeur initiale (IV) pour l'algorithme. Utilisez la valeur par défaut, sauf si des conditions particulières nécessitent une alternative.

Valeur par défaut : 0xA6A6A6A6A6A6A6A6. La valeur par défaut est définie dans les spécifications de l'algorithme [AES Key Wrap](#).

Obligatoire : non

-out

Spécifie un autre nom pour le fichier de sortie qui contient la clé encapsulée ou désencapsulée. La valeur par défaut est `wrapped_key` (pour les opérations d'encapsulation) et `unwrapped_key` (pour les opérations de désencapsulation) dans le répertoire local.

Si le fichier existe, la commande `aesWrapUnwrap` le remplace sans avertissement. Si la commande échoue, `aesWrapUnwrap` crée un fichier de sortie sans contenu.

Par défaut : pour l'encapsulation : `wrapped_key`. Pour le désencapsulation : `unwrapped_key`.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [exSymKey](#)
- [imSymKey](#)
- [unWrapKey](#)
- [wrapKey](#)

Supprimer une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `deleteKey` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour supprimer une clé du module de sécurité matérielle (HSM) d'un cluster. AWS CloudHSM Vous pouvez supprimer une seule clé à la fois. La suppression d'une clé dans une paire de clés n'a aucun effet sur l'autre clé de la paire.

Seul le propriétaire de la clé peut la supprimer. Les utilisateurs qui partagent la clé peut l'utiliser dans des opérations de chiffrement, mais pas la supprimer.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer `key\_mgmt\_util`](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
deleteKey -h
```

```
deleteKey -k
```

Exemples

Ces exemples montrent comment `deleteKey` supprimer des clés de votre HSMs.

Exemple: Supprimer une clé

Cette commande supprime la clé avec le handle de clé 6. Lorsque la commande aboutit, `deleteKey` renvoie des messages de réussite depuis chaque HSM du cluster.

Command: **deleteKey -k 6**

```
Cfm3DeleteKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Supprimer une clé (échec)

Lorsque la commande échoue car aucune clé ne dispose du handle spécifié, `deleteKey` renvoie un message d'erreur signalant un handle d'objet non valide.

Command: **deleteKey -k 252126**

```
Cfm3FindKey returned: 0xa8 : HSM Error: Invalid object handle is passed to this operation
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x000000a8 : HSM Error: Invalid object handle is passed to this operation
```

```
Node id 2 and err state 0x000000a8 : HSM Error: Invalid object handle is passed to this operation
```

Lorsque la commande échoue car l'utilisateur actuel n'est pas le propriétaire de la clé, la commande renvoie une erreur d'accès refusé.

```
Command: deleteKey -k 262152
```

```
Cfm3DeleteKey returned: 0xc6 : HSM Error: Key Access is denied.
```

Parameters

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-k

Spécifie le handle de clé de la clé à supprimer. Pour rechercher les handles de clé dans le HSM, utilisez [findKey](#).

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [findKey](#)

Décrire une AWS CloudHSM erreur lors de l'utilisation de KMU

Utilisez la commande d>Error2Stringassistance du AWS CloudHSM key_mgmt_util pour renvoyer l'erreur correspondant à un code d'erreur hexadécimal key_mgmt_util. Vous pouvez utiliser cette commande pour dépanner vos commandes et vos scripts.

Avant d'exécuter une commande key_mgmt_util, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
Error2String -h
```

```
Error2String -r <response-code>
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser Error2String pour obtenir la chaîne d'erreur pour un code d'erreur key_mgmt_util.

Exemple: Obtenir une description de l'erreur

Cette commande permet d'obtenir la description de l'erreur pour le code d'erreur 0xdb. La description explique qu'une tentative de connexion à key_mgmt_util a échoué, car le type de l'utilisateur est incorrect. Seuls les utilisateurs de chiffrement (CU) peuvent se connecter à key_mgmt_util.

```
Command: Error2String -r 0xdb
```

```
Error Code db maps to HSM Error: Invalid User Type.
```

Exemple: Trouver le code d'erreur

Cet exemple montre où trouver le code d'erreur dans une erreur key_mgmt_util. Le code d'erreur, 0xc6, s'affiche après la chaîne : Cfm3<command-name> returned: .

Dans cet exemple, [getKeyInfo](#) indique que l'utilisateur actuel (utilisateur 4) peut utiliser la clé dans des opérations cryptographiques. Toutefois, lorsque l'utilisateur essaie d'utiliser [deleteKey](#) pour supprimer la clé, la commande renvoie le code d'erreur 0xc6.

```
Command: deleteKey -k 262162
```

```
Cfm3DeleteKey returned: <0xc6> : HSM Error: Key Access is denied
```

```
Cluster Error Status
```

```
Command: getKeyInfo -k 262162
```

```
Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 1 user(s):
```

Si l'erreur 0xc6 est signalée, vous pouvez utiliser une commande `Error2String` comme celle-ci pour rechercher l'erreur. Dans ce cas, la commande `deleteKey` a échoué avec une erreur d'accès refusé car la clé est partagée avec l'utilisateur actuel, mais appartient à un autre utilisateur. Seuls les propriétaires de clé sont autorisés à supprimer une clé.

```
Command: Error2String -r 0xa8
```

```
Error Code c6 maps to HSM Error: Key Access is denied
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-r

Spécifie un code d'erreur hexadécimal. L'indicateur hexadécimal 0x est obligatoire.

Obligatoire : oui

Quittez le AWS CloudHSM KMU

Utilisez la `exit` commande du `key_mgmt_util` pour quitter le AWS CloudHSM `key_mgmt_util`. Lorsque vous quittez, vous êtes renvoyé à la ligne de commande standard.

Avant d'exécuter n'importe quelle commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer l'outil key_mgmt_util](#).

Syntaxe

```
exit
```

Parameters

Il n'existe aucun paramètre pour cette commande.

Rubriques en relation

- [Démarrage de l'outil key_mgmt_util](#)

Exporter une AWS CloudHSM clé privée à l'aide de KMU

Utilisez la `exportPrivateKey` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour exporter une clé privée asymétrique d'un module de sécurité matérielle (HSM) vers un fichier. Le HSM n'autorise pas l'exportation directe des clés en texte clair. La commande encapsule la clé privée à l'aide d'une clé d'encapsulation AES que vous spécifiez, déchiffre les octets encapsulés et copie la clé privée en texte clair dans un fichier.

La commande `exportPrivateKey` ne supprime pas la clé du HSM, ne modifie pas ses [attributs de clé](#), ni ne vous empêche d'utiliser la clé dans d'autres opérations de chiffrement. Vous pouvez exporter la même clé plusieurs fois.

Vous pouvez uniquement exporter les clés privées qui ont la valeur d'attribut `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE1`. Vous devez spécifier une clé d'encapsulation AES dotée de la valeur d'attribut `OBJ_ATTR_WRAP` et `OBJ_ATTR_DECRYPT 1`. Pour obtenir les attributs d'une clé, utilisez la commande [getAttribute](#).

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
exportPrivateKey -h

exportPrivateKey -k <private-key-handle>
                  -w <wrapping-key-handle>
                  -out <key-file>
                  [-m <wrapping-mechanism>]
                  [-wk <wrapping-key-file>]
```

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser `exportPrivateKey` pour exporter une clé privée hors d'un HSM.

Exemple: Exporter une clé privée

Cette commande exporte une clé privée avec le handle 15 à l'aide d'une clé d'encapsulation avec handle 16 vers un fichier PEM appelé `exportKey.pem`. Lorsque la commande aboutit, `exportPrivateKey` renvoie un message de réussite.

```
Command: exportPrivateKey -k 15 -w 16 -out exportKey.pem
```

```
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
PEM formatted private key is written to exportKey.pem
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-k

Spécifie le handle de clé de la clé privée à exporter.

Obligatoire : oui

-w

Spécifie le handle de clé de la clé d'encapsulation. Ce paramètre est obligatoire. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Pour déterminer si une clé peut être utilisée comme clé d'encapsulation, utilisez [getAttribute](#) pour obtenir la valeur de l'attribut OBJ_ATTR_WRAP (262). Pour créer une clé d'encapsulation, utilisez [genSymKey](#) pour créer une clé AES (type 31).

Si vous utilisez le paramètre `-wk` pour spécifier une clé de désencapsulation externe, la clé d'encapsulation `-w` est utilisée pour encapsuler la clé lors de l'exportation, mais pas pour la désencapsuler.

Obligatoire : oui

-out

Spécifie le nom du fichier dans lequel la clé privée exportée sera écrite.

Obligatoire : oui

-m

Spécifie le mécanisme d'encapsulage pour encapsuler la clé privée exportée. La seule valeur valide est 4, qui représente le NIST_AES_WRAP mechanism..

Par défaut : 4 (NIST_AES_WRAP)

Obligatoire : non

-wk

Spécifie la clé à utiliser pour désencapsuler la clé en cours d'exportation. Entrez le chemin et le nom d'un fichier qui contient une clé AES en texte brut.

Lorsque vous incluez ce paramètre, exportPrivateKey utilise la clé dans le fichier -w pour encapsuler la clé en cours d'exportation, puis la clé spécifiée par le paramètre -wk pour la désencapsuler.

Par défaut : Utilise la clé d'encapsulage spécifiée dans le paramètre -w pour encapsuler et désencapsuler.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [importPrivateKey](#)
- [wrapKey](#)
- [unWrapKey](#)
- [genSymKey](#)

Exporter une AWS CloudHSM clé publique à l'aide de KMU

Utilisez la exportPubKey commande du AWS CloudHSM key_mgmt_util pour exporter une clé publique d'un HSM vers un fichier. Vous pouvez l'utiliser pour exporter des clés publiques que

vous générez dans un HSM. Vous pouvez également utiliser cette commande pour exporter les clés publiques qui ont été importées dans un HSM, telles que celles importées avec la commande [importPubKey](#).

L'opération `exportPubKey` copie les clés dans un fichier que vous spécifiez. Mais elle ne supprime pas la clé du HSM, ne modifie pas ses [attributs clés](#), ni vous empêche d'utiliser la clé dans d'autres opérations de chiffrement. Vous pouvez exporter la même clé plusieurs fois.

Vous pouvez uniquement exporter les clés publiques dont la valeur `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE` égale 1. Pour obtenir les attributs d'une clé, utilisez la commande [getAttribute](#).

Avant d'exécuter des commandes `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et [vous connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
exportPubKey -h

exportPubKey -k <public-key-handle>
               -out <key-file>
```

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser `exportPubKey` pour exporter une clé publique à partir d'un HSM.

Exemple: Exporter une clé publique

Cette commande exporte une clé publique avec handle `10` dans un fichier appelé `public.pem`. Lorsque la commande aboutit, `exportPubKey` renvoie un message de réussite.

```
Command: exportPubKey -k 10 -out public.pem

PEM formatted public key is written to public.pem

Cfm3ExportPubKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-k

Spécifie le handle de clé de la clé publique à exporter.

Obligatoire : oui

-out

Spécifie le nom du fichier dans lequel la clé publique exportée sera écrite.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [importPubKey](#)
- [Générez des clés](#)

Exporter une copie en texte brut d'une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `exSymKey` commande de l'outil AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour exporter une copie en texte brut d'une clé symétrique depuis le module de sécurité matérielle (HSM) et l'enregistrer dans un fichier sur disque. Pour exporter une copie chiffrée (encapsulée) d'une clé, utilisez [wrapKey](#). Pour importer une clé en texte brut, comme celles qui sont `exSymKey` exportées, utilisez [imSymKey](#).

Au cours du processus d'exportation, `exSymKey` utilise une clé AES que vous spécifiez (la clé d'encapsulation) pour encapsuler (chiffrer), puis désencapsuler (déchiffrer) la clé à exporter. Toutefois, le résultat de l'opération d'exportation est une clé en texte brut (décapsulée) sur disque.

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur de chiffrement ayant créé la clé, peut l'exporter. Les utilisateurs qui partagent la clé peut l'utiliser dans des opérations de chiffrement, mais ne peuvent pas l'exporter.

L'opération `exSymKey` copie les éléments de clé dans un fichier que vous spécifiez ; elle ne supprime pas la clé du HSM, ne modifie pas ses [attributs de clés](#) ou ne vous empêche pas de l'utiliser dans des opérations de chiffrement. Vous pouvez exporter la même clé plusieurs fois.

exSymKey exporte uniquement des clés symétriques. Pour exporter des clés publiques, utilisez [exportPubKey](#). Pour exporter des clés privées, utilisez [exportPrivateKey](#).

Avant d'exécuter une commande key_mgmt_util, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
exSymKey -h

exSymKey -k <key-to-export>
          -w <wrapping-key>
          -out <key-file>
          [-m 4]
          [-wk <unwrapping-key-file> ]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment exSymKey exporter les clés symétriques que vous possédez depuis votre HSMs.

Exemple: Exporter une clé symétrique 3DES

Cette commande permet d'exporter une clé symétrique Triple DES (3DES) (poignée de clé 7). Elle utilise une clé AES existante (handle de clé 6) dans le HSM en tant que clé d'encapsulation. Ensuite, elle écrit le texte brut de la clé 3DES dans le fichier 3DES.key.

La sortie indique que la clé 7 (clé 3DES) a été correctement encapsulée et désencapsulée, puis écrite dans le fichier 3DES.key.

Warning

Bien que la sortie indique qu'une « clé symétrique encapsulée » a été écrite dans le fichier de sortie, ce dernier contient une clé en texte brut (désencapsulée).

Command: **exSymKey -k 7 -w 6 -out 3DES.key**

Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

```
Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Wrapped Symmetric Key written to file "3DES.key"
```

Exemple: Exportation avec une clé d'encapsulation de session unique

Cet exemple montre comment utiliser une clé qui existe uniquement dans la session en tant que clé d'encapsulation. La clé à exporter étant encapsulée, immédiatement désencapsulée, et fournie sous forme de texte brut, il n'est pas nécessaire de conserver la clé d'encapsulation.

Cette série de commandes permet d'exporter une clé AES avec le handle de clé 8 à partir du HSM. Elle utilise une clé de session AES créée spécialement à cet effet.

La première commande permet [genSymKey](#) de créer une clé AES 256 bits. Elle utilise le paramètre `-sess` pour créer une clé qui existe uniquement dans la session en cours.

La sortie montre que le HSM crée la clé 262168.

```
Command: genSymKey -t 31 -s 32 -l AES-wrapping-key -sess
```

```
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Created. Key Handle: 262168
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Ensuite, l'exemple vérifie que la clé à exporter (clé 8) est une clé symétrique extractible. Il vérifie également que la clé de chiffrement (clé 262168) est une clé AES qui existe uniquement dans la session. Vous pouvez utiliser la commande [findKey](#), mais cet exemple exporte les attributs des deux clés vers des fichiers, puis utilise `grep` pour rechercher des valeurs d'attribut pertinents dans le fichier.

Ces commandes utilisent `getAttribute` avec une valeur `-a` de 512 (tous) pour obtenir tous les attributs pour les clés 8 et 262168. Pour plus d'informations sur les attributs de clé, consultez [the section called "Référence d'attribut clé"](#).

```
getAttribute -o 8 -a 512 -out attributes/attr_8
getAttribute -o 262168 -a 512 -out attributes/attr_262168
```

Ces commandes utilisent `grep` pour vérifier les attributs de la clé à exporter (clé 8) et la clé de chiffrement de session unique (clé 262168).

```
// Verify that the key to be exported is a symmetric key.
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_CLASS" attributes/attr_8
OBJ_ATTR_CLASS
0x04

// Verify that the key to be exported is extractable.
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_KEY_TYPE" attributes/attr_8
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x00000001

// Verify that the wrapping key is an AES key
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_KEY_TYPE" attributes/attr_262168
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
0x1f

// Verify that the wrapping key is a session key
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_TOKEN" attributes/attr_262168
OBJ_ATTR_TOKEN
0x00

// Verify that the wrapping key can be used for wrapping
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_WRAP" attributes/attr_262168
OBJ_ATTR_WRAP
0x00000001
```

Enfin, nous utilisons une commande `exSymKey` pour exporter la clé 8 à l'aide de la clé de session (clé 262168) en tant que clé d'encapsulation.

Lorsque la session prend fin, la clé 262168 n'existe plus.

```
Command: exSymKey -k 8 -w 262168 -out aes256_H8.key
```

```
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Wrapped Symmetric Key written to file "aes256_H8.key"
```

Exemple: Utiliser une clé de désencapsulage externe

Cet exemple montre comment utiliser une clé de désencapsulage externe pour exporter une clé à partir du HSM.

Lorsque vous exportez une clé à partir du HSM, vous spécifiez une clé AES sur le HSM qui sera utilisée en tant que clé d'encapsulage. Par défaut, cette clé d'encapsulage est utilisée pour encapsuler et désencapsuler la clé à exporter. Toutefois, vous pouvez utiliser le paramètre `-wk` pour indiquer à `exSymKey` d'utiliser une clé externe dans un fichier sur disque pour le désencapsulage. Dans ce cas, la clé spécifiée par le paramètre `-w` encapsule la clé cible, et la clé contenue dans le fichier et spécifiée par le paramètre `-wk` désencapsule la clé.

La clé d'encapsulage devant être une clé AES, donc symétrique, la clé d'encapsulage sur le HSM et la clé de désencapsulage sur le disque doivent avoir les mêmes éléments de clé. Pour ce faire, vous devez importer dans le HSM ou exporter du HSM la clé d'encapsulage avant l'opération d'exportation.

Cet exemple montre comment créer une clé en dehors du HSM et l'importer dans le HSM. Il utilise la copie interne de la clé pour encapsuler une clé symétrique en train d'être exportée, et la copie de la clé dans le fichier pour la désencapsuler.

La première commande utilise OpenSSL pour générer une clé AES 256 bits. Elle enregistre la clé dans le fichier `aes256-forImport.key`. La commande OpenSSL ne renvoie pas de sortie, mais vous pouvez utiliser plusieurs commandes pour confirmer sa réussite. Cet exemple utilise l'outil `wc` (nombre de mots), qui confirme que le fichier contient 32 octets de données.

```
$ openssl rand -out keys/aes256-forImport.key 32
```

```
$ wc keys/aes256-forImport.key
0  2 32 keys/aes256-forImport.key
```

Cette commande utilise la commande [imSymKey](#) pour importer la clé AES à partir du fichier `aes256-forImport.key` dans le HSM. Lorsque la commande aboutit, la clé existe dans le HSM avec le handle de clé 262167 et dans le fichier `aes256-forImport.key`.

```
Command: imSymKey -f keys/aes256-forImport.key -t 31 -l aes256-imported -w 6
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 262167
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Cette commande utilise la clé dans une opération d'exportation. La commande utilise `exSymKey` pour exporter une clé 21, une clé AES 192 bits. Pour encapsuler la clé, elle utilise la clé 262167, qui est la copie ayant été importée dans le HSM. Pour désencapsuler la clé, elle utilise les mêmes éléments de clé dans le fichier `aes256-forImport.key`. Lorsque la commande aboutit, la clé 21 est exportée vers le fichier `aes192_h21.key`.

```
Command: exSymKey -k 21 -w 262167 -out aes192_H21.key -wk aes256-forImport.key
```

```
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Wrapped Symmetric Key written to file "aes192_H21.key"
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-k

Spécifie le handle de clé de la clé à exporter. Ce paramètre est obligatoire. Entrez le handle de clé d'une clé symétrique qui vous appartient. Ce paramètre est obligatoire. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Pour vérifier qu'une clé peut être exportée, utilisez la commande [getAttribute](#) pour obtenir la valeur de l'attribut `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE`, représentée par la constante 354. De même, vous pouvez exporter uniquement les clés qui vous appartiennent. Pour trouver le propriétaire d'une clé, utilisez la [getKeyInfo](#) commande.

Obligatoire : oui

-s, sem

Spécifie le handle de clé de la clé d'encapsulation. Ce paramètre est obligatoire. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Une clé d'encapsulation est une clé du HSM utilisée pour chiffrer (encapsuler), puis déchiffrer (désencapsuler) la clé à exporter. Seules les clés AES peut être utilisées en tant que clés d'encapsulation.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle clé AES (quelle que soit sa taille) comme clé d'encapsulation. Puisque les clés d'encapsulation encapsulent, puis désencapsulent immédiatement la clé cible, vous pouvez utiliser des clés AES de session unique en tant que clé d'encapsulation. Pour déterminer si une clé peut être utilisée comme clé d'encapsulation, utilisez [getAttribute](#) pour obtenir la valeur de l'attribut OBJ_ATTR_WRAP, représentée par la constante 262. Pour créer une clé d'encapsulation, utilisez [genSymKey](#) pour créer une clé AES (type 31).

Si vous utilisez le paramètre -wk pour spécifier une clé de désencapsulation externe, la clé d'encapsulation -w est utilisée pour encapsuler, mais pas pour désencapsuler, la clé lors de l'exportation.

 Note

Le de clé 4 représente une clé interne non prise en charge. Nous vous recommandons d'utiliser une clé AES que vous créez et gérez comme clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

-out

Spécifie le chemin et le nom du fichier de sortie. Lorsque la commande aboutit, ce fichier contient la clé exportée en texte brut. Si le fichier existe déjà, la commande le remplace sans avertissement.

Obligatoire : oui

-m

Spécifie le mécanisme d'encapsulation. La seule valeur valide est 4, qui représente le mécanisme NIST_AES_WRAP.

Obligatoire : non

Par défaut: 4

-wk

Utilisez la clé AES dans le fichier spécifié pour désencapsuler la clé en cours d'exportation. Entrez le chemin et le nom d'un fichier qui contient une clé AES en texte brut.

Lorsque vous incluez ce paramètre, `exSymKey` utilise la clé dans le HSM spécifiée par le paramètre `-w` pour encapsuler la clé en cours d'exportation, puis la clé spécifiée dans le fichier `-wk` pour la désencapsuler. La valeur des paramètres `-w` et `-wk` doivent correspondre à la même clé en texte brut.

Obligatoire : non

Par défaut : utilisez la clé d'encapsulation sur le HSM pour procéder au désencapsulation.

Rubriques en relation

- [genSymKey](#)
- [imSymKey](#)
- [wrapKey](#)

Extraire une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `extractMaskedObject` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour extraire une clé d'un module de sécurité matériel (HSM) et l'enregistrer dans un fichier en tant qu'objet masqué. Les objets masqués sont des objets clonés qui ne peuvent être utilisés qu'après leur réinsertion dans le cluster d'origine à l'aide de la commande [insertMaskedObject](#). Vous pouvez insérer un objet masqué uniquement dans le cluster à partir duquel il a été généré, ou un clone de ce cluster. Cela inclut toutes les versions clonées du cluster générées en [copiant une sauvegarde entre les régions](#) et en [utilisant cette sauvegarde pour créer un nouveau cluster](#).

Les objets masqués sont un moyen efficace pour décharger et synchroniser les clés, y compris les clés non extractibles (c'est-à-dire, les clés qui ont une valeur `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE` de 0). Ainsi, les clés peuvent être synchronisées en toute sécurité entre les clusters associés dans différentes régions sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour le [fichier de AWS CloudHSM configuration](#).

Important

Lors de l'insertion, les objets masqués sont déchiffrés et obtiennent un handle de clé qui est différent du handle de clé de la clé d'origine. Un objet masqué inclut toutes les métadonnées associées à la clé d'origine, y compris les attributs, la propriété et le partage d'informations, et les paramètres de quorum. Si vous avez besoin de synchroniser des clés entre les clusters dans une application, utilisez [syncKey](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez démarrer [key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM. La commande `extractMaskedObject` peut être utilisée par l'utilisateur CU qui possède la clé ou un responsable CO.

Syntaxe

```
extractMaskedObject -h

extractMaskedObject -o <object-handle>
                    -out <object-file>
```

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser `extractMaskedObject` pour extraire une clé d'un HSM en tant qu'objet masqué.

Exemple: Extraire un objet masqué

Cette commande extrait un objet masqué hors d'un HSM à partir d'une clé avec handle 524295 et l'enregistre sous forme d'un fichier appelé `maskedObj`. Lorsque la commande aboutit, `extractMaskedObject` renvoie un message de réussite.

```
Command: extractMaskedObject -o 524295 -out maskedObj
```

```
Object was masked and written to file "maskedObj"
```

```
Cfm3ExtractMaskedObject returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-o

Spécifie le handle de la clé à extraire en tant qu'objet masqué.

Obligatoire : oui

-out

Spécifie le nom du fichier dans lequel l'objet masqué sera enregistré.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [insertMaskedObject](#)
- [syncKey](#)
- [Copie de sauvegardes dans plusieurs régions](#)
- [Création d'un AWS CloudHSM cluster à partir d'une sauvegarde précédente](#)

Rechercher des AWS CloudHSM clés par attributs à l'aide de KMU

Utilisez la `findKey` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour rechercher des clés en fonction des valeurs des attributs clés. Lorsqu'une clé correspond à tous les critères définis, `findKey` renvoie le handle de clé. Sans paramètre, `findKey` renvoie les handles de clé pour toutes les clés que vous pouvez utiliser dans le HSM. Pour rechercher les valeurs d'attribut d'une clé particulière, utilisez [getAttribute](#).

Comme toutes les commandes `key_mgmt_util`, `findKey` est spécifique à chaque utilisateur. Elle renvoie uniquement les clés que l'utilisateur actuel peut utiliser dans des opérations de chiffrement. Cela comprend les clés qui appartiennent à l'utilisateur actuel, ainsi que celles qu'il partage.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
findKey -h

findKey [-c <key class>]
        [-t <key type>]
        [-l <key label>]
        [-id <key ID>]
        [-sess (0 | 1)]
        [-u <user-ids>]
        [-m <modulus>]
        [-kcv <key_check_value>]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment les utiliser `findKey` pour rechercher et identifier les clés de votre HSMs.

Exemple: Rechercher toutes les clés

Cette commande recherche toutes les clés pour l'utilisateur actuel dans le HSM. La sortie inclut les clés que l'utilisateur possède et partage, ainsi que toutes les clés publiques du HSMs.

Pour obtenir les attributs d'une clé avec un handle de clé particulier, utilisez [getAttribute](#). Pour déterminer si l'utilisateur actuel possède ou partage une clé particulière, utilisez [getKeyInfo](#) ou [findAllKeys](#) dans `cloudhsm-mgmt_util`.

Command: **findKey**

Total number of keys present 13

number of keys matched from start index 0::12
6, 7, 524296, 9, 262154, 262155, 262156, 262157, 262158, 262159, 262160, 262161, 262162

Cluster Error Status

Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Exemple: Rechercher des clés par type, par utilisateur et par session

Cette commande recherche les clés AES persistantes que l'utilisateur actuel et l'utilisateur 3 peuvent utiliser. (L'utilisateur 3 peut être en mesure d'utiliser d'autres clés que l'utilisateur actuel ne peut pas voir.)

```
Command: findKey -t 31 -sess 0 -u 3
```

Exemple: Rechercher des clés par classe et par étiquette

Cette commande recherche toutes les clés pour l'utilisateur actuel avec l'étiquette 2018-sept.

```
Command: findKey -c 2 -l 2018-sept
```

Exemple: Rechercher des clés RSA par module

Cette commande recherche les clés RSA (type 0) pour l'utilisateur actuel qui ont été créées à l'aide du module dans le fichier m4.txt.

```
Command: findKey -t 0 -m m4.txt
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-t

Recherche les clés du type spécifié. Entrez la constante qui représente la classe de clé. Par exemple, pour rechercher les clés 3DES, tapez -t 21.

Valeurs valides :

- 0 : [RSA](#)
- 1 : [DSA](#)
- 3 : [EC](#)
- 16 : [GENERIC_SECRET](#)

- 18 ans : [RC4](#)
- 21 : [Triple DES \(3DES\)](#)
- 31 : [AES](#)

Obligatoire : non

-c

Recherche les clés de la classe spécifiée. Entrez la constante qui représente la classe de clé. Par exemple, pour rechercher les clés publiques, tapez -c 2.

Valeurs valides pour chaque type de clé :

- 2 : Publique. Cette classe contient les clés publiques des paires de clés publique-privée.
- 3 : Privée. Cette classe contient les clés privées des paires de clés publique-privée.
- 4 : Secrète. Cette classe contient toutes les clés symétriques.

Obligatoire : non

-l

Recherche les clés avec l'étiquette spécifiée. Saisissez l'étiquette exacte. Vous ne pouvez pas utiliser de caractère générique ou d'expression régulière dans la valeur --l.

Obligatoire : non

-id

Recherche la clé avec l'ID spécifié. Tapez la chaîne d'ID exacte. Vous ne pouvez pas utiliser de caractère générique ou d'expression régulière dans la valeur -id.

Obligatoire : non

-sess

Recherche les clés par statut de session. Pour trouver les clés valides uniquement dans la session en cours, tapez 1. Pour rechercher les clés persistantes, tapez 0.

Obligatoire : non

-u

Recherche les clés partagées par les utilisateurs spécifiés et l'utilisateur actuel. Tapez une liste d'utilisateurs HSM séparée par des virgules IDs, telle que ou. -u 3 -u 4,7 Pour rechercher les utilisateurs IDs d'un HSM, utilisez [ListUsers](#).

Lorsque vous spécifiez un ID utilisateur, `findKey` renvoie les clés pour cet utilisateur. Lorsque vous spécifiez plusieurs utilisateurs IDs, `findKey` renvoie les clés que tous les utilisateurs spécifiés peuvent utiliser.

Dans la mesure où `findKey` renvoie uniquement les clés que l'utilisateur actuel peut utiliser, les résultats de `-u` correspondent toujours à tout ou partie des clés de l'utilisateur actuel. Pour obtenir toutes les clés détenues ou partagées avec n'importe quel utilisateur, les agents de chiffrement (COs) peuvent les utiliser [findAllKeys](#) dans `cloudhsm-mgmt_util`.

Obligatoire : non

`-m`

Recherche les clés créées à l'aide du module RSA dans le fichier spécifié. Tapez le chemin d'accès au fichier qui stocke le module.

`-m` spécifie le fichier binaire contenant le module RSA avec lequel correspondre (facultatif).

Obligatoire : non

`-kcv`

Recherche les clés avec la valeur de contrôle de clé spécifiée.

La valeur de contrôle de clé (KCV) est un hachage ou une somme de contrôle sur 3 octets d'une clé qui est générée lorsque le HSM importe ou génère une clé. Vous pouvez également calculer un KCV en dehors du HSM, par exemple après avoir exporté une clé. Vous pouvez ensuite comparer les valeurs KCV pour confirmer l'identité et l'intégrité de la clé. Pour obtenir le KCV d'une clé, utilisez [getAttribute](#).

AWS CloudHSM utilise la méthode standard suivante pour générer une valeur de contrôle clé :

- Clés symétriques : les 3 premiers octets du résultat du chiffrement d'un bloc zéro avec la clé.
- Paires de clés asymétriques : les 3 premiers octets du hachage SHA-1 de la clé publique.
- Clés HMAC : la KCV pour les clés HMAC n'est pas prise en charge pour le moment.

Obligatoire : non

Output

La sortie `findKey` répertorie le nombre total de clés correspondantes et leurs handles de clé.


```
Command: findKey
Total number of keys present 10

number of keys matched from start index 0::9
6, 7, 8, 9, 10, 11, 262156, 262157, 262158, 262159

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Rubriques en relation

- [findSingleKey](#)
- [getKeyInfo](#)
- [getAttribute](#)
- [findAllKeys](#) dans cloudhs_mgmt_util
- [Référence des attributs de clé](#)

Vérifiez une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `findSingleKey` commande de l'outil AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour vérifier qu'une clé existe sur tous les modules de sécurité matériels (HSM) du cluster. AWS CloudHSM

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
findSingleKey -h

findSingleKey -k <key-handle>
```

Exemple

Exemple

Cette commande vérifie que la clé 252136 existe sur les trois éléments HSMs du cluster.

```
Command: findSingleKey -k 252136
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Cluster Error Status

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-k

Spécifie le handle d'une clé du module HSM. Ce paramètre est obligatoire.

Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [findKey](#)
- [getKeyInfo](#)
- [getAttribute](#)

Génération d'une paire de clés AWS CloudHSM DSA à l'aide de KMU

Utilisez la `genDSAKeyPair` commande de l'outil AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour générer une paire de clés d'algorithme de [signature numérique \(DSA\)](#) dans vos modules de sécurité matériels (HSM). Vous devez spécifier la longueur du module ; la commande génère la valeur du module. Vous pouvez également attribuer un ID, partager la clé avec d'autres utilisateurs HSM, créer des clés non extractibles, et créer des clés qui expirent lorsque la session se termine. Lorsque la commande aboutit, elle renvoie les handles de clé attribués par le HSM aux clés publiques et privées. Vous pouvez utiliser les handles de clé pour identifier les clés pour d'autres commandes.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Tip

Pour rechercher les attributs d'une clé que vous avez créée, tels que le type, la longueur, l'étiquette et l'ID, utilisez [getAttribute](#). Pour trouver les clés d'un utilisateur en particulier, utilisez [getKeyInfo](#). Pour rechercher des clés en fonction de leurs valeurs d'attribut, utilisez [findKey](#).

Syntaxe

```
genDSAKeyPair -h

genDSAKeyPair -m <modulus length>
               -l <label>
               [-id <key ID>]
               [-min_srv <minimum number of servers>]
               [-m_value <0..8>]
               [-nex]
               [-sess]
               [-timeout <number of seconds> ]
               [-u <user-ids>]
               [-attest]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser `genDSAKeyPair` pour créer une paire de clés DSA.

Exemple: Créer une paire de clés DSA

Cette commande crée une paire de clés DSA avec une étiquette DSA. La sortie montre que le handle de la clé publique est 19 et celui de la clé privée, 21.

```
Command: genDSAKeyPair -m 2048 -l DSA
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair:    public key handle: 19    private key handle: 21
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Créer une paire de clés DSA de session unique

Cette commande crée une paire de clés DSA valable uniquement dans la session en cours. La commande affecte l'ID unique `DSA_temp_pair` en plus de l'étiquette requise (non unique). Vous pouvez créer une paire de clés de ce type pour signer et vérifier un jeton de session unique. La sortie montre que le handle de la clé publique est 12 et celui de la clé privée, 14.

```
Command: genDSAKeyPair -m 2048 -l DSA-temp -id DSA_temp_pair -sess
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair:      public key handle: 12      private key handle: 14
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Pour confirmer que la paire de clés existe seulement dans la session, utilisez le paramètre `-sess` de [findKey](#) avec la valeur 1 (vrai).

```
Command: findKey -sess 1
```

```
Total number of keys present 2
```

```
number of keys matched from start index 0::1
```

```
12, 14
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Créer une paire de clés DSA partagée, non extractible

Cette commande crée une paire de clés DSA. La clé privée est partagée avec trois autres utilisateurs, et ne peut pas être exportée à partir du HSM. Les clés publiques peuvent être utilisées par n'importe quel utilisateur et peuvent toujours être extraites.

```
Command: genDSAKeyPair -m 2048 -l DSA -id DSA_shared_pair -nex -u 3,5,6
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3GenerateKeyPair:    public key handle: 11    private key handle: 19

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Créer une paire de clés contrôlée par quorum

Cette commande crée une paire de clés DSA avec l'étiquette DSA-mV2. La commande utilise le paramètre `-u` pour partager la clé privée avec les utilisateurs 4 et 6. Elle utilise le paramètre `-m_value` pour demander un quorum d'au moins deux approbations pour les opérations de chiffrement qui utilisent la clé privée. La commande utilise également le paramètre `-attest` pour vérifier l'intégrité du microprogramme sur lequel la paire de clés est générée.

La sortie montre que la commande génère une clé publique avec le handle de clé 12 et une clé privée avec le handle de clé 17, mais aussi que le contrôle d'attestation sur le microprogramme du cluster a abouti.

```
Command:  genDSAKeyPair -m 2048 -l DSA-mV2 -m_value 2 -u 4,6 -attest

Cfm3GenerateKeyPair: returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3GenerateKeyPair:    public key handle: 12    private key handle: 17

Attestation Check : [PASS]

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Cette commande utilise [getKeyInfo](#) la clé privée (descripteur de clé 17). La sortie confirme que la clé appartient à l'utilisateur actuel (utilisateur 3) et qu'elle est partagée avec les utilisateurs 4 et 6 (et aucun autre). La sortie montre également que l'authentification du quorum est activée et que la taille du quorum est deux.

```
Command:  getKeyInfo -k 17
```

```
Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 2 user(s):
```

```
4
```

```
6
```

```
2 Users need to approve to use/manage this key
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-m

Indique la longueur du module en bits. La seule valeur valide est 2048.

Obligatoire : oui

-l

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la paire de clés. Saisissez une chaîne. La même étiquette s'applique aux deux clés de la paire. La taille maximale autorisée pour `label` est de 127 caractères.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle phrase qui vous aide à identifier la clé. Comme il n'est pas nécessaire que l'étiquette soit unique, vous pouvez l'utiliser pour regrouper et classer des clés.

Obligatoire : oui

-id

Spécifie un identifiant défini par l'utilisateur pour la paire de clés. Saisissez une chaîne unique dans le cluster. La valeur par défaut est une chaîne vide. L'ID que vous spécifiez s'applique aux deux clés de la paire.

Valeur par défaut : pas de valeur d'ID.

Obligatoire : non

`-min_srv`

Spécifie le nombre minimum HSMs sur lequel la clé est synchronisée avant l'expiration de la valeur du `-timeout` paramètre. Si la clé n'est pas synchronisée sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, elle n'est pas créée.

AWS CloudHSM synchronise automatiquement chaque clé avec chaque HSM du cluster. Pour accélérer votre processus, réglez la valeur de `min_srv` sur une valeur inférieure au nombre de HSMs dans le cluster et définissez une valeur de délai d'expiration faible. Toutefois, notez que certaines demandes peuvent ne pas générer une clé.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

`-m_value`

Spécifie le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver les opérations cryptographiques qui utilisent la clé privée dans la paire. Entrez une valeur comprise entre 0 et 8.

Ce paramètre définit une exigence d'authentification par quorum pour la clé privée. La valeur par défaut, 0, désactive la fonctionnalité d'authentification par quorum pour la clé. Lorsque l'authentification par quorum est activée, le nombre spécifié d'utilisateurs doit signer un jeton pour approuver les opérations cryptographiques utilisant la clé privée et les opérations qui partagent ou annulent le partage de la clé privée.

Pour trouver le `m_value` code d'une clé, utilisez [getKeyInfo](#).

Ce paramètre est valide uniquement quand le paramètre `-u` de la commande partage la paire de clés avec suffisamment d'utilisateurs pour satisfaire l'exigence `m_value`.

Par défaut : 0

Obligatoire : non

`-nex`

Rend la clé privée non extractible. La clé privée générée ne peut pas être [exportée depuis le HSM](#). Les clés publiques sont toujours extractibles.

Par défaut : les clés publiques et privées de la paire de clés sont extractibles.

Obligatoire : non

-sess

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [setAttribute](#).

Par défaut : la clé est persistante.

Obligatoire : non

-timeout

Spécifie la durée (en secondes) pendant laquelle la commande attend qu'une touche soit synchronisée avec le nombre de touches HSMs spécifié par le `min_srv` paramètre.

Ce paramètre n'est valide que lorsque le paramètre `min_srv` est également utilisé dans la commande.

Par défaut : aucun délai d'expiration. La commande attend indéfiniment et ne renvoie des résultats que lorsque la clé est synchronisée avec le nombre minimum de serveurs.

Obligatoire : non

-u

Partage la clé privée de la paire avec les utilisateurs spécifiés. Ce paramètre autorise les autres utilisateurs du chiffrement HSM (CUs) à utiliser la clé privée dans les opérations cryptographiques. Les clés publiques peuvent être utilisées par n'importe quel utilisateur sans partage.

Tapez une liste d'utilisateurs HSM séparée par des virgules IDs, telle que `-u 5,6`. N'incluez pas l'ID utilisateur HSM de l'utilisateur actuel. [Pour trouver l'utilisateur HSM IDs de CUs sur le HSM, utilisez ListUsers](#). Pour partager ou annuler le partage d'une clé existante, utilisez [shareKey](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`.

Par défaut : seul l'utilisateur actuel peut utiliser la clé privée.

Obligatoire : non

-attest

Exécute un contrôle d'intégrité qui vérifie que le microprogramme sur lequel le cluster est exécuté n'a pas été altéré.

Par défaut : aucune vérification d'attestation.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [gen RSAKey Pair](#)
- [genSymKey](#)
- [gen ECCKey Pair](#)

Génération d'une paire de clés AWS CloudHSM ECC à l'aide de KMU

Utilisez la `genECCKeyPair` commande de l'outil AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour générer une paire de clés ECC ([Elliptic Curve Cryptography](#)) dans vos modules de sécurité matériels (HSM). Lorsque vous exécutez la commande `genECCKeyPair`, vous devez spécifier l'identificateur de courbe elliptique et une étiquette pour la paire de clés. Vous pouvez également partager la clé privée avec d'autres utilisateurs CU, créer des clés non extractibles, des clés contrôlées par quorum et des clés qui expirent lorsque la session se termine. Lorsque la commande aboutit, elle renvoie les handles de clé attribués par le HSM aux clés ECC publiques et privées. Vous pouvez utiliser les handles de clé pour identifier les clés pour d'autres commandes.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Tip

Pour rechercher les attributs d'une clé que vous avez créée, tels que le type, la longueur, l'étiquette et l'ID, utilisez [getAttribute](#). Pour trouver les clés d'un utilisateur en particulier, utilisez [getKeyInfo](#). Pour rechercher des clés en fonction de leurs valeurs d'attribut, utilisez [findKey](#).

Syntaxe

```
genECCKeypair -h

genECCKeypair -i <EC curve id>
               -l <label>
               [-id <key ID>]
               [-min_srv <minimum number of servers>]
               [-m_value <0..8>]
               [-nex]
               [-sess]
               [-timeout <number of seconds> ]
               [-u <user-ids>]
               [-attest]
```

Exemples

Les exemples suivants montrent comment `genECCKeypair` créer des paires de clés ECC dans votre HSMs.

Exemple: Création et examen d'une paire de clés ECC

Cette commande utilise une courbe elliptique `NID_secp384r1` et une étiquette `ecc14` pour créer une paire de clés ECC. La sortie montre que le handle de la clé privée est 262177 et celui de la clé publique, 262179. La même étiquette s'applique aux deux clés.

Command: **genECCKeypair -i 14 -l ecc14**

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair:    public key handle: 262179    private key handle: 262177
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Après avoir généré la clé, vous pouvez examiner ses attributs. Utilisez [getAttribute](#) pour écrire tous les attributs (représentés par la constante 512) de la nouvelle clé privée ECC sur le fichier `attr_262177`.

Command: **getAttribute -o 262177 -a 512 -out attr_262177**

```
got all attributes of size 529 attr cnt 19
Attributes dumped into attr_262177
```

```
Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Ensuite, utilisez la commande `cat` pour afficher le contenu du fichier d'attribut `attr_262177`. La sortie indique que la clé est une clé privée de courbe elliptique qui peut être utilisée pour la signature, mais pas pour le chiffrement, le déchiffrement, l'encapsulation, le désencapsulation ou la vérification. La clé est permanente et exportable.

```
$ cat attr_262177

OBJ_ATTR_CLASS
0x03
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
0x03
OBJ_ATTR_TOKEN
0x01
OBJ_ATTR_PRIVATE
0x01
OBJ_ATTR_ENCRYPT
0x00
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x00
OBJ_ATTR_WRAP
0x00
OBJ_ATTR_UNWRAP
0x00
OBJ_ATTR_SIGN
0x01
OBJ_ATTR_VERIFY
0x00
OBJ_ATTR_LOCAL
0x01
OBJ_ATTR_SENSITIVE
0x01
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x01
OBJ_ATTR_LABEL
ecc2
OBJ_ATTR_ID

OBJ_ATTR_VALUE_LEN
```

```

0x0000008a
OBJ_ATTR_KCV
0xbbb32a
OBJ_ATTR_MODULUS
044a0f9d01d10f7437d9fa20995f0cc742552e5ba16d3d7e9a65a33e20ad3e569e68eb62477a9960a87911e6121d112
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS
0x0000019f

```

Exemple Utilisation d'une courbe ECC non valide

Cette commande tente de créer une paire de clés ECC en utilisant une courbe NID_X9_62_prime192v1. Comme cette courbe elliptique n'est pas valide pour le mode FIPS HSMs, la commande échoue. Le message indique qu'un serveur du cluster n'est pas disponible, mais cela n'indique généralement pas un problème lié HSMs au cluster.

Command: **genECCKeyPair -i 1 -l ecc1**

```

Cfm3GenerateKeyPair returned: 0xb3 : HSM Error: This operation violates the
current configured/FIPS policies

```

```

Cluster Error Status

```

```

Node id 0 and err state 0x30000085 : HSM CLUSTER ERROR: Server in cluster is
unavailable

```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-i

Spécifie l'identifiant de la courbe elliptique. Saisissez un identifiant.

Valeurs valides :

- 2 : NID_X9_62_prime256v1
- 14 : NID_SECP384R1
- 16 : NID_secp256k1

Obligatoire : oui

-l

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la paire de clés. Saisissez une chaîne. La même étiquette s'applique aux deux clés de la paire. La taille maximale autorisée pour `label` est de 127 caractères.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle phrase qui vous aide à identifier la clé. Comme il n'est pas nécessaire que l'étiquette soit unique, vous pouvez l'utiliser pour regrouper et classer des clés.

Obligatoire : oui

-id

Spécifie un identifiant défini par l'utilisateur pour la paire de clés. Saisissez une chaîne unique dans le cluster. La valeur par défaut est une chaîne vide. L'ID que vous spécifiez s'applique aux deux clés de la paire.

Valeur par défaut : pas de valeur d'ID.

Obligatoire : non

-min_srv

Spécifie le nombre minimum HSMs sur lequel la clé est synchronisée avant l'expiration de la valeur du `-timeout` paramètre. Si la clé n'est pas synchronisée sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, elle n'est pas créée.

AWS CloudHSM synchronise automatiquement chaque clé avec chaque HSM du cluster. Pour accélérer votre processus, définissez une valeur inférieure `min_srv` au nombre de HSMs dans le cluster et définissez une valeur de délai d'expiration faible. Toutefois, notez que certaines demandes peuvent ne pas générer une clé.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

-m_value

Spécifie le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver les opérations cryptographiques qui utilisent la clé privée dans la paire. Entrez une valeur comprise entre 0 et 8.

Ce paramètre définit une exigence d'authentification par quorum pour la clé privée. La valeur par défaut, 0, désactive la fonctionnalité d'authentification par quorum pour la clé. Lorsque l'authentification par quorum est activée, le nombre spécifié d'utilisateurs doit signer un jeton pour

approuver les opérations cryptographiques utilisant la clé privée et les opérations qui partagent ou annulent le partage de la clé privée.

Pour trouver le `m_value` code d'une clé, utilisez [getKeyInfo](#).

Ce paramètre est valide uniquement quand le paramètre `-u` de la commande partage la paire de clés avec suffisamment d'utilisateurs pour satisfaire l'exigence `m_value`.

Par défaut : 0

Obligatoire : non

`-nex`

Rend la clé privée non extractible. La clé privée générée ne peut pas être [exportée depuis le HSM](#). Les clés publiques sont toujours extractibles.

Par défaut : les clés publiques et privées de la paire de clés sont extractibles.

Obligatoire : non

`-sess`

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [setAttribute](#).

Par défaut : la clé est persistante.

Obligatoire : non

`-timeout`

Spécifie la durée (en secondes) pendant laquelle la commande attend qu'une touche soit synchronisée avec le nombre de touches HSMs spécifié par le `min_srv` paramètre.

Ce paramètre n'est valide que lorsque le paramètre `min_srv` est également utilisé dans la commande.

Par défaut : aucun délai d'expiration. La commande attend indéfiniment et ne renvoie des résultats que lorsque la clé est synchronisée avec le nombre minimum de serveurs.

Obligatoire : non

-u

Partage la clé privée de la paire avec les utilisateurs spécifiés. Ce paramètre autorise les autres utilisateurs du chiffrement HSM (CUs) à utiliser la clé privée dans les opérations cryptographiques. Les clés publiques peuvent être utilisées par n'importe quel utilisateur sans partage.

Tapez une liste d'utilisateurs HSM séparée par des virgules IDs, telle que -. u 5,6 N'incluez pas l'ID utilisateur HSM de l'utilisateur actuel. [Pour trouver l'utilisateur HSM IDs de CUs sur le HSM, utilisez ListUsers](#). Pour partager ou annuler le partage d'une clé existante, utilisez [shareKey](#) dans cloudhsm_mgmt_util.

Par défaut : seul l'utilisateur actuel peut utiliser la clé privée.

Obligatoire : non

-attest

Exécute un contrôle d'intégrité qui vérifie que le microprogramme sur lequel le cluster est exécuté n'a pas été altéré.

Par défaut : aucune vérification d'attestation.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [genSymKey](#)
- [gen RSAKey Pair](#)
- [gen DSAKey Pair](#)

Génération d'une paire de clés AWS CloudHSM RSA à l'aide de KMU

[Utilisez la genRSAKeyPair commande de l'outil AWS CloudHSM key_mgmt_util pour générer une paire de clés asymétriques RSA.](#) Vous spécifiez le type de clé, une longueur de module et un exposant public. La commande génère un module de la longueur spécifiée et crée la paire de

clés. Vous pouvez attribuer un ID, partager la clé avec d'autres utilisateurs HSM, créer des clés non extractibles et créer des clés qui expirent lorsque la session se termine. Lorsque la commande réussit, elle renvoie un handle de clé que le HSM attribue à la clé. Vous pouvez utiliser le handle de clé pour identifier la clé auprès d'autres commandes.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer `key\_mgmt\_util`](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Tip

Pour rechercher les attributs d'une clé que vous avez créée, tels que le type, la longueur, l'étiquette et l'ID, utilisez [getAttribute](#). Pour trouver les clés d'un utilisateur en particulier, utilisez [getKeyInfo](#). Pour rechercher des clés en fonction de leurs valeurs d'attribut, utilisez [findKey](#).

Syntaxe

```
genRSAKeyPair -h

genRSAKeyPair -m <modulus length>
               -e <public exponent>
               -l <label>
               [-id <key ID>]
               [-min_srv <minimum number of servers>]
               [-m_value <0..8>]
               [-nex]
               [-sess]
               [-timeout <number of seconds> ]
               [-u <user-ids>]
               [-attest]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment `genRSAKeyPair` créer des paires de clés asymétriques dans votre HSMs.

Exemple: Création et examen d'une paire de clés RSA

Cette commande crée une paire de clés RSA avec un module 2048 bits et l'exposant 65537. La sortie montre que le handle de la clé publique est 2100177 et celui de la clé privée, 2100426.


```
Command: genRSAKeyPair -m 2048 -e 65537 -l rsa_test
```

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair:    public key handle: 2100177    private key handle:
2100426
```

```
Cluster Status:
```

```
Node id 0 status: 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 status: 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

La commande suivante utilise [getAttribute](#) pour obtenir les attributs de la clé publique que vous venez de créer. Elle écrit la sortie dans le fichier `attr_2100177`. Elle est suivie d'une commande `cat` permettant d'obtenir le contenu du fichier d'attribut. Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Les valeurs hexadécimales obtenues confirment qu'il s'agit d'une clé publique (OBJ_ATTR_CLASS 0x02) avec le type RSA (OBJ_ATTR_KEY_TYPE 0x00). Vous pouvez utiliser cette clé publique pour chiffrer (OBJ_ATTR_ENCRYPT 0x01), mais pas pour déchiffrer (OBJ_ATTR_DECRYPT 0x00). Les résultats incluent également la longueur de la clé (512, 0x200), le module, la longueur du module (2048, 0x800) et l'exposant public (65537, 0x10001).

```
Command: getAttribute -o 2100177 -a 512 -out attr_2100177
```

```
Attribute size: 801, count: 26
```

```
Written to: attr_2100177 file
```

```
Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
$ cat attr_2100177
```

```
OBJ_ATTR_CLASS
```

```
0x02
```

```
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
```

```
0x00
```

```
OBJ_ATTR_TOKEN
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_PRIVATE
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_ENCRYPT
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_DECRYPT
```

```
0x00
```

```
OBJ_ATTR_WRAP
0x01
OBJ_ATTR_UNWRAP
0x00
OBJ_ATTR_SIGN
0x00
OBJ_ATTR_VERIFY
0x01
OBJ_ATTR_LOCAL
0x01
OBJ_ATTR_SENSITIVE
0x00
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x01
OBJ_ATTR_LABEL
rsa_test
OBJ_ATTR_ID

OBJ_ATTR_VALUE_LEN
0x00000200
OBJ_ATTR_KCV
0xc51c18
OBJ_ATTR_MODULUS
0xbb9301cc362c1d9724eb93da8adab0364296bde7124a241087d9436b9be57e4f7780040df03c2c
1c0fe6e3b61aa83c205280119452868f66541bbbffacbbe787b8284fc81deaeeef2b8ec0ba25a077d
6983c77a1de7b17cbe8e15b203868704c6452c2810344a7f2736012424cf0703cf15a37183a1d2d0
97240829f8f90b063dd3a41171402b162578d581980976653935431da0c1260bfe756d85dca63857
d9f27a541676cb9c7def0ef6a2a89c9b9304bcac16fdf8183c0a555421f9ad5dfef534cf26b65873
970cdf1a07484f1c128b53e10209cc6f7ac308669112968c81a5de408e7f644fe58b1a9ae1286fec
b3e4203294a96fae06f8f0db7982cb5d7f
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS
0x00000800
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT
0x010001
OBJ_ATTR_TRUSTED
0x00
OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED
0x00
OBJ_ATTR_DESTROYABLE
0x01
OBJ_ATTR_DERIVE
0x00
OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE
0x00
```

```
OBJ_ATTR_NEVER_EXTRACTABLE
0x00
```

Exemple: Génération d'une paire de clés RSA partagée

Cette commande génère une paire de clés RSA et partage la clé privée de l'utilisateur 4, un autre CU du HSM. Elle utilise le paramètre `m_value` pour demander au moins deux approbations avant que la clé privée de la paire ne puisse être utilisée dans une opération de chiffrement. Lorsque vous utilisez le paramètre `m_value`, vous devez également utiliser `-u` dans la commande et la valeur `m_value` ne peut pas dépasser le nombre total d'utilisateurs (nombre de valeurs dans `-u` + propriétaire).

```
Command: genRSAKeyPair -m 2048 -e 65537 -l rsa_mofn -id rsa_mv2 -u 4 -m_value 2
```

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair:    public key handle: 27    private key handle: 28
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

`-h`

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

`-m`

Indique la longueur du module en bits. La valeur minimale est de 2048.

Obligatoire : oui

`-e`

Spécifie l'exposant public. La valeur doit être un entier impair supérieur ou égal à 65 537.

Obligatoire : oui

-l

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la paire de clés. Saisissez une chaîne. La même étiquette s'applique aux deux clés de la paire. La taille maximale autorisée pour `label` est de 127 caractères.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle phrase qui vous aide à identifier la clé. Comme il n'est pas nécessaire que l'étiquette soit unique, vous pouvez l'utiliser pour regrouper et classer des clés.

Obligatoire : oui

-id

Spécifie un identifiant défini par l'utilisateur pour la paire de clés. Saisissez une chaîne unique dans le cluster. La valeur par défaut est une chaîne vide. L'ID que vous spécifiez s'applique aux deux clés de la paire.

Valeur par défaut : pas de valeur d'ID.

Obligatoire : non

-min_srv

Spécifie le nombre minimum HSMs sur lequel la clé est synchronisée avant l'expiration de la valeur du `-timeout` paramètre. Si la clé n'est pas synchronisée sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, elle n'est pas créée.

AWS CloudHSM synchronise automatiquement chaque clé avec chaque HSM du cluster. Pour accélérer votre processus, réglez la valeur de `min_srv` sur une valeur inférieure au nombre de HSMs dans le cluster et définissez une valeur de délai d'expiration faible. Toutefois, notez que certaines demandes peuvent ne pas générer une clé.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

-m_value

Spécifie le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver les opérations cryptographiques qui utilisent la clé privée dans la paire. Entrez une valeur comprise entre 0 et 8.

Ce paramètre définit une exigence d'authentification par quorum pour la clé privée. La valeur par défaut, 0, désactive la fonctionnalité d'authentification par quorum pour la clé. Lorsque l'authentification par quorum est activée, le nombre spécifié d'utilisateurs doit signer un jeton pour

approuver les opérations cryptographiques utilisant la clé privée et les opérations qui partagent ou annulent le partage de la clé privée.

Pour trouver le `m_value` code d'une clé, utilisez [getKeyInfo](#).

Ce paramètre est valide uniquement quand le paramètre `-u` de la commande partage la paire de clés avec suffisamment d'utilisateurs pour satisfaire l'exigence `m_value`.

Par défaut : 0

Obligatoire : non

`-nex`

Rend la clé privée non extractible. La clé privée générée ne peut pas être [exportée depuis le HSM](#). Les clés publiques sont toujours extractibles.

Par défaut : les clés publiques et privées de la paire de clés sont extractibles.

Obligatoire : non

`-sess`

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [setAttribute](#).

Par défaut : la clé est persistante.

Obligatoire : non

`-timeout`

Spécifie la durée (en secondes) pendant laquelle la commande attend qu'une touche soit synchronisée avec le nombre de touches HSMs spécifié par le `min_srv` paramètre.

Ce paramètre n'est valide que lorsque le paramètre `min_srv` est également utilisé dans la commande.

Par défaut : aucun délai d'expiration. La commande attend indéfiniment et ne renvoie des résultats que lorsque la clé est synchronisée avec le nombre minimum de serveurs.

Obligatoire : non

-u

Partage la clé privée de la paire avec les utilisateurs spécifiés. Ce paramètre autorise les autres utilisateurs du chiffrement HSM (CUs) à utiliser la clé privée dans les opérations cryptographiques. Les clés publiques peuvent être utilisées par n'importe quel utilisateur sans partage.

Tapez une liste d'utilisateurs HSM séparée par des virgules IDs, telle que -. u 5,6 N'incluez pas l'ID utilisateur HSM de l'utilisateur actuel. [Pour trouver l'utilisateur HSM IDs de CUs sur le HSM, utilisez ListUsers](#). Pour partager ou annuler le partage d'une clé existante, utilisez [shareKey](#) dans cloudhsm_mgmt_util.

Par défaut : seul l'utilisateur actuel peut utiliser la clé privée.

Obligatoire : non

-attest

Exécute un contrôle d'intégrité qui vérifie que le microprogramme sur lequel le cluster est exécuté n'a pas été altéré.

Par défaut : aucune vérification d'attestation.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [genSymKey](#)
- [gen DSAKey Pair](#)
- [gen ECCKey Pair](#)

Génération d'une clé AWS CloudHSM symétrique à l'aide de KMU

Utilisez la genSymKey commande de l'outil AWS CloudHSM key_mgmt_util pour générer une clé symétrique dans vos modules de sécurité matériels (HSM). Vous pouvez spécifier le type et la taille de la clé, attribuer un ID et une étiquette, et partager la clé avec d'autres utilisateurs HSM. Vous

pouvez également créer des clés non extractibles et des clés qui expirent lorsque la session se termine. Lorsque la commande réussit, elle renvoie un handle de clé que le HSM attribue à la clé. Vous pouvez utiliser le handle de clé pour identifier la clé auprès d'autres commandes.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer `key\_mgmt\_util`](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
genSymKey -h

genSymKey -t <key-type>
          -s <key-size>
          -l <label>
          [-id <key-ID>]
          [-min_srv <minimum-number-of-servers>]
          [-m_value <0..8>]
          [-nex]
          [-sess]
          [-timeout <number-of-seconds> ]
          [-u <user-ids>]
          [-attest]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment `genSymKey` créer des clés symétriques dans votre HSMs.

Tip

Pour utiliser les clés que vous créez avec ces exemples pour les opérations HMAC, vous devez définir `OBJ_ATTR_SIGN` et `OBJ_ATTR_VERIFY` sur `TRUE` après avoir généré la clé. Pour définir ces valeurs, utilisez `setAttribute` dans l'Utilitaire de gestion CloudHSM (CMU). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la commande [setAttribute](#).

Exemple : Générer une clé AES

Cette commande crée une clé AES de 256 bits avec une étiquette `aes256`. La sortie indique que le handle de clé de la nouvelle clé est 6.

```
Command: genSymKey -t 31 -s 32 -l aes256
```

```
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Created. Key Handle: 6
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Créer une clé de session

Cette commande crée une clé AES de 192 bits non extractible, valide uniquement dans la session en cours. Vous pouvez créer une clé de ce type pour encapsuler (puis immédiatement désencapsuler) une clé en cours d'exportation.

```
Command: genSymKey -t 31 -s 24 -l tmpAES -id wrap01 -nex -sess
```

Exemple: Renvoyer rapidement

Cette commande crée une clé générique de 512 octets avec une étiquette de `IT_test_key`. La commande n'attend pas que la clé soit synchronisée avec tous les membres HSMs du cluster. Au lieu de cela, elle est renvoyée dès que la clé est créée sur un HSM quelconque (`-min_srv 1`) ou après 1 seconde (`-timeout 1`), selon l'événement qui intervient le plus tôt. Si la clé n'est pas synchronisée avec le nombre minimum spécifié HSMs avant l'expiration du délai d'expiration, elle n'est pas générée. Vous pouvez utiliser une commande comme celle-ci dans un script qui crée de nombreuses clés, tel que la boucle `for` dans l'exemple suivant.

```
Command: genSymKey -t 16 -s 512 -l IT_test_key -min_srv 1 -timeout 1
```

```
$ for i in {1..30};
  do /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util singlecmd loginHSM -u CU -s example_user -p
example_pwd genSymKey -l aes -t 31 -s 32 -min_srv 1 -timeout 1;
done;
```

Exemple: Créer une clé générique autorisée par quorum

Cette commande crée une clé secrète générique de 2 048 bits avec l'étiquette `generic-mV2`. La commande utilise le paramètre `-u` pour partager la clé avec un autre utilisateur de chiffrement, l'utilisateur 6. Elle utilise le paramètre `-m_value` pour exiger un quorum d'au moins deux approbations pour les opérations cryptographiques qui utilisent la clé. La commande utilise également le paramètre `-attest` pour vérifier l'intégrité du microprogramme sur lequel la clé est générée.

La sortie montre que la commande a généré une clé avec un handle de clé 9 et que le contrôle d'attestation sur le microprogramme du cluster a abouti.

```
Command: genSymKey -t 16 -s 2048 -l generic-mV2 -m_value 2 -u 6 -  
attest  
  
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Symmetric Key Created. Key Handle: 9  
  
Attestation Check : [PASS]  
  
Cluster Error Status  
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS  
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Créer et examiner une clé

Cette commande crée une clé Triple DES avec une étiquette 3DES_shared et un ID de IT-02. La clé peut être utilisée par l'utilisateur actuel et les utilisateurs 4 et 5. La commande échoue si l'ID n'est pas unique dans le cluster ou si l'utilisateur actuel est l'utilisateur 4 ou 5.

La sortie indique que la nouvelle clé a le handle de clé 7.

```
Command: genSymKey -t 21 -s 24 -l 3DES_shared -id IT-02 -u 4,5  
  
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Symmetric Key Created. Key Handle: 7  
  
Cluster Error Status  
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Pour vérifier que la nouvelle clé 3DES appartient à l'utilisateur actuel et qu'elle est partagée avec les utilisateurs 4 et 5, utilisez [getKeyInfo](#). La commande utilise le handle qui a été attribué à la nouvelle clé (Key Handle: 7).

La sortie confirme que la clé est détenue par l'utilisateur 3 et partagée avec les utilisateurs 4 et 5.

```
Command: getKeyInfo -k 7
```

```
Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 2 user(s):
```

```
4, 5
```

Pour confirmer les autres propriétés de la clé, utilisez [getAttribute](#). La première commande utilise `getAttribute` pour obtenir tous les attributs (`-a 512`) du handle de clé 7 (`-o 7`). Elle les écrit dans le fichier `attr_7`. La seconde commande utilise `cat` pour obtenir le contenu du fichier `attr_7`.

Cette commande confirme que la clé 7 est une clé symétrique (`OBJ_ATTR_CLASS 0x04`) 3DES (`OBJ_ATTR_KEY_TYPE 0x15`) de 192 bits (`OBJ_ATTR_VALUE_LEN 0x00000018` ou 24 octets) avec l'étiquette 3DES_shared (`OBJ_ATTR_LABEL 3DES_shared`) et l'ID IT_02 (`OBJ_ATTR_ID IT-02`). La clé est persistante (`OBJ_ATTR_TOKEN 0x01`) et extractible (`OBJ_ATTR_EXTRACTABLE 0x01`), et elle peut être utilisée pour le chiffrement, le déchiffrement et l'encapsulation.

Tip

Pour rechercher les attributs d'une clé que vous avez créée, tels que le type, la longueur, l'étiquette et l'ID, utilisez [getAttribute](#). Pour trouver les clés d'un utilisateur en particulier, utilisez [getKeyInfo](#). Pour rechercher des clés en fonction de leurs valeurs d'attribut, utilisez [findKey](#).

Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

```
Command: getAttribute -o 7 -a 512 -out attr_7
```

```
got all attributes of size 444 attr cnt 17  
Attributes dumped into attr_7 file
```

```
Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
$ cat attr_7
```

```
OBJ_ATTR_CLASS
0x04
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
0x15
OBJ_ATTR_TOKEN
0x01
OBJ_ATTR_PRIVATE
0x01
OBJ_ATTR_ENCRYPT
0x01
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x01
OBJ_ATTR_WRAP
0x00
OBJ_ATTR_UNWRAP
0x00
OBJ_ATTR_SIGN
0x00
OBJ_ATTR_VERIFY
0x00
OBJ_ATTR_LOCAL
0x01
OBJ_ATTR_SENSITIVE
0x01
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x01
OBJ_ATTR_LABEL
3DES_shared
OBJ_ATTR_ID
IT-02
OBJ_ATTR_VALUE_LEN
0x00000018
OBJ_ATTR_KCV
0x59a46e
```

 Tip

Pour utiliser les clés que vous créez avec ces exemples pour les opérations HMAC, vous devez définir `OBJ_ATTR_SIGN` et `OBJ_ATTR_VERIFY` sur `TRUE` après avoir généré la clé. Pour définir ces valeurs, utilisez `setAttribute` dans l'utilitaire CMU. Pour de plus amples informations, consultez [setAttribute](#).

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-t

Spécifie le type de la clé symétrique. Entrez la constante qui représente le type de clé. Par exemple, pour créer une clé AES, tapez -t 31.

Valeurs valides :

- 16 : [GENERIC_SECRET](#). Une clé secrète générique est un tableau d'octets qui n'est pas conforme à une norme particulière, telle que les exigences pour une clé AES.
- 18 ans : [RC4](#). RC4 les clés ne sont pas valides en mode FIPS HSMs
- 21 : [Triple DES \(3DES\)](#). Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.
- 31 : [AES](#)

Obligatoire : oui

-s

Spécifie la taille de la clé en octets. Par exemple, pour créer une clé de 192 bits, tapez 24.

Valeurs valides pour chaque type de clé :

- AES : 16 (128 bits), 24 (192 bits), 32 (256 bits)
- 3DES : 24 (192 bits)
- Secret générique : <3584 (28672 bits)

Obligatoire : oui

-l

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la clé. Saisissez une chaîne.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle phrase qui vous aide à identifier la clé. Comme il n'est pas nécessaire que l'étiquette soit unique, vous pouvez l'utiliser pour regrouper et classer des clés.

Obligatoire : oui

-attest

Exécute un contrôle d'intégrité qui vérifie que le microprogramme sur lequel le cluster est exécuté n'a pas été altéré.

Par défaut : aucune vérification d'attestation.

Obligatoire : non

-id

Spécifie un identifiant défini par l'utilisateur pour la clé. Saisissez une chaîne unique dans le cluster. La valeur par défaut est une chaîne vide.

Valeur par défaut : pas de valeur d'ID.

Obligatoire : non

-min_srv

Spécifie le nombre minimum HSMs sur lequel la clé est synchronisée avant l'expiration de la valeur du `-timeout` paramètre. Si la clé n'est pas synchronisée sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, elle n'est pas créée.

AWS CloudHSM synchronise automatiquement chaque clé avec chaque HSM du cluster. Pour accélérer votre processus, réglez la valeur de `min_srv` sur une valeur inférieure au nombre de HSMs dans le cluster et définissez une valeur de délai d'expiration faible. Toutefois, notez que certaines demandes peuvent ne pas générer une clé.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

-m_value

Spécifie le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver les opérations cryptographiques qui utilisent la clé. Entrez une valeur comprise entre 0 et 8.

Ce paramètre définit une exigence d'authentification par quorum pour la clé. La valeur par défaut, 0, désactive la fonctionnalité d'authentification par quorum pour la clé. Lorsque l'authentification par quorum est activée, le nombre d'utilisateurs spécifié doivent signer un jeton pour approuver les opérations de chiffrement qui utilisent la clé, et les opérations qui partagent la clé ou annulent son partage.

Pour trouver le `m_value` code d'une clé, utilisez [getKeyInfo](#).

Ce paramètre est valide uniquement quand le paramètre `-u` de la commande partage la clé avec suffisamment d'utilisateurs pour satisfaire l'exigence `m_value`.

Par défaut : 0

Obligatoire : non

`-nex`

Rend la clé non extractible. La clé générée ne peut pas être [exportée depuis le HSM](#).

Par défaut : la clé est extractible.

Obligatoire : non

`-sess`

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [setAttribute](#).

Par défaut : la clé est persistante.

Obligatoire : non

`-timeout`

Spécifie la durée (en secondes) pendant laquelle la commande attend qu'une touche soit synchronisée avec le nombre de touches HSMs spécifié par le `min_srv` paramètre.

Ce paramètre n'est valide que lorsque le paramètre `min_srv` est également utilisé dans la commande.

Par défaut : aucun délai d'expiration. La commande attend indéfiniment et ne renvoie des résultats que lorsque la clé est synchronisée avec le nombre minimum de serveurs.

Obligatoire : non

-u

Pour partager la clé avec les utilisateurs spécifiés. Ce paramètre autorise les autres utilisateurs du chiffrement HSM (CUs) à utiliser cette clé dans des opérations cryptographiques.

Tapez une liste d'utilisateurs HSM séparée par des virgules IDs, telle que -. u 5,6 N'incluez pas l'ID utilisateur HSM de l'utilisateur actuel. [Pour trouver l'utilisateur HSM IDs de CUs sur le HSM, utilisez ListUsers](#). Pour partager ou annuler le partage d'une clé existante, utilisez [shareKey](#) dans cloudhsm_mgmt_util.

Par défaut : seul l'utilisateur actuel peut utiliser la clé.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [exSymKey](#)
- [gen RSAKey Pair](#)
- [gen DSAKey Pair](#)
- [gen ECCKey Pair](#)
- [setAttribute](#)

Obtenir un attribut AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `getAttribute` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour écrire une ou toutes les valeurs d'attribut d'une clé d'un fichier. AWS CloudHSM Si l'attribut que vous spécifiez n'existe pas pour le type de clé, tel que le module d'une clé AES, `getAttribute` renvoie une erreur.

Les attributs de clé sont les propriétés d'une clé. Ils incluent des caractéristiques telles que le type de clé, la classe, l'étiquette et l'ID, ainsi que les valeurs qui représentent les actions que vous pouvez exécuter avec la clé, comme le chiffrement, le déchiffrement, l'encapsulation, la signature et la vérification.

Vous ne pouvez utiliser `getAttribute` que sur les clés que vous possédez et les clés que vous partagez. Vous pouvez exécuter cette commande ou la commande [GetAttribute](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`, qui obtient la valeur d'attribut d'une clé parmi tous les éléments d'un cluster, et l'écrit HSMs dans `stdout` ou dans un fichier.

Pour obtenir une liste d'attributs et les constantes qui les représentent, utilisez la commande [listAttributes](#). Pour modifier les valeurs d'attribut des clés existantes, utilisez [setAttribute](#) dans `key_mgmt_util` et [setAttribute](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`. Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
getAttribute -h

getAttribute -o <key handle>
               -a <attribute constant>
               -out <file>
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser `getAttribute` pour obtenir les attributs des clés dans votre HSMs.

Exemple: Obtenir le type de clé

Cet exemple obtient le type de la clé, par exemple une clé AES, 3DES ou générique, ou une paire de clés RSA ou de courbe elliptique.

La première commande exécute [listAttributes](#), qui permet d'obtenir les attributs d'une clé et les constantes qui les représentent. La sortie indique que la constante pour le type de clé est 256. Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Command: **listAttributes**

Description

=====

The following are all of the possible attribute values for `getAttribute`.

OBJ_ATTR_CLASS	= 0
OBJ_ATTR_TOKEN	= 1
OBJ_ATTR_PRIVATE	= 2
OBJ_ATTR_LABEL	= 3

OBJ_ATTR_KEY_TYPE	= 256
OBJ_ATTR_ID	= 258
OBJ_ATTR_SENSITIVE	= 259
OBJ_ATTR_ENCRYPT	= 260
OBJ_ATTR_DECRYPT	= 261
OBJ_ATTR_WRAP	= 262
OBJ_ATTR_UNWRAP	= 263
OBJ_ATTR_SIGN	= 264
OBJ_ATTR_VERIFY	= 266
OBJ_ATTR_LOCAL	= 355
OBJ_ATTR_MODULUS	= 288
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS	= 289
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT	= 290
OBJ_ATTR_VALUE_LEN	= 353
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE	= 354
OBJ_ATTR_KCV	= 371

La deuxième commande exécute `getAttribute`. Elle demande le type de clé (attribut 256) pour le handle de clé 524296 et l'écrit dans le fichier `attribute.txt`.

```
Command: getAttribute -o 524296 -a 256 -out attribute.txt
Attributes dumped into attribute.txt file
```

La commande finale permet d'obtenir le contenu du fichier de clé. La sortie révèle que le type de clé est `0x15` ou `21`, ce qui correspond à une clé Triple DES (3DES). Pour obtenir les définitions des valeurs de classe et de type, consultez [Référence des attributs de clé](#).

```
$ cat attribute.txt
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
0x00000015
```

Exemple: Obtenir tous les attributs d'une clé

Cette commande permet d'obtenir tous les attributs de la clé avec le handle de clé 6 et les écrit dans le fichier `attr_6`. Elle utilise la valeur d'attribut 512, qui représente tous les attributs.

```
Command: getAttribute -o 6 -a 512 -out attr_6

got all attributes of size 444 attr cnt 17
Attributes dumped into attribute.txt file
```

```
Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS>
```

Cette commande indique le contenu d'un exemple de fichier d'attribut avec toutes les valeurs d'attribut. Parmi les valeurs, elle signale que la clé est une clé AES de 256 bits avec pour ID test_01 et pour étiquette aes256. La clé est extractible et persistante, et ne correspond donc pas à une clé de simple session. Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

```
$ cat attribute.txt
```

```
OBJ_ATTR_CLASS
0x04
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
0x15
OBJ_ATTR_TOKEN
0x01
OBJ_ATTR_PRIVATE
0x01
OBJ_ATTR_ENCRYPT
0x01
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x01
OBJ_ATTR_WRAP
0x01
OBJ_ATTR_UNWRAP
0x01
OBJ_ATTR_SIGN
0x00
OBJ_ATTR_VERIFY
0x00
OBJ_ATTR_LOCAL
0x01
OBJ_ATTR_SENSITIVE
0x01
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x01
OBJ_ATTR_LABEL
aes256
OBJ_ATTR_ID
test_01
OBJ_ATTR_VALUE_LEN
0x00000020
OBJ_ATTR_KCV
```

```
0x1a4b31
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-o

Spécifie le handle de clé de la clé cible. Vous pouvez spécifier une seule clé dans chaque commande. Pour obtenir le handle d'une clé, utilisez [findKey](#).

Vous devez également être propriétaire de la clé spécifiée ou elle doit être partagée avec vous. Pour rechercher les utilisateurs d'une clé, utilisez [getKeyInfo](#).

Obligatoire : oui

-a

Identifie l'attribut. Entrez une constante qui représente un attribut, ou 512, qui représente tous les attributs. Par exemple, pour obtenir le type de clé, tapez 256, qui correspond à la constante de l'attribut OBJ_ATTR_KEY_TYPE.

Pour obtenir la liste des attributs et de leurs constantes, utilisez [listAttributes](#). Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Obligatoire : oui

-out

Écrit la sortie sur le fichier spécifié. Entrez un chemin de fichier. Vous ne pouvez pas écrire la sortie dans stdout.

Si le fichier spécifié existe, getAttribute remplace le fichier sans avertissement.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [getAttribute](#) dans cloudhsm_mgmt_util

- [listAttributes](#)
- [setAttribute](#)
- [findKey](#)
- [Référence des attributs de clé](#)

Exporter une AWS CloudHSM clé vers un faux format PEM à l'aide de KMU

Utilisez le `getCaviumPrivKey` AWS CloudHSM clavier du `key_mgmt_util` pour exporter une clé privée depuis un module de sécurité matérielle (HSM) au faux format PEM. Le faux fichier PEM, qui ne contient pas le contenu de la clé privée mais fait référence à la clé privée dans le HSM, peut ensuite être utilisé pour établir un SSL/TLS déchargement de votre serveur Web vers. AWS CloudHSM Pour plus d'informations, consultez Déchargement [SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat ou Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide](#) de NGINX ou Apache.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez démarrer [key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
getCaviumPrivKey -h

getCaviumPrivKey -k <private-key-handle>
                  -out <fake-PEM-file>
```

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser `getCaviumPrivKey` pour exporter une clé privée au format PEM factice.

Exemple: Exporter un fichier factice PEM

Cette commande crée et exporte une version factice PEM d'une clé privée avec handle 15 et l'enregistre dans un fichier appelé `cavKey.pem`. Lorsque la commande aboutit, `exportPrivateKey` renvoie un message de réussite.

```
Command: getCaviumPrivKey -k 15 -out cavKey.pem
```

```
Private Key Handle is written to cavKey.pem in fake PEM format
```

```
getCaviumPrivKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-k

Spécifie le handle de clé de la clé privée à exporter au format PEM factice.

Obligatoire : oui

-out

Spécifie le nom du fichier dans lequel la clé PEM factice sera écrite.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [importPrivateKey](#)
- [Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat](#)
- [Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de NGINX ou Apache](#)

Obtenez des certificats de partition HSM à l'aide AWS CloudHSM de KMU

Utilisez la `getCert` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour récupérer les certificats de partition d'un module de sécurité matérielle (HSM) et les enregistrer dans un fichier. Lorsque vous exécutez la commande, vous désignez le type de certificat à extraire. Pour ce faire, vous devez utiliser l'un des nombres entiers correspondants, comme décrit dans la section [Paramètres](#) ci-après. Pour plus d'informations sur le rôle de chacun de ces certificats, consultez [Vérification de l'identité du HSM](#).

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
getCert -h

getCert -f <file-name>
        -t <certificate-type>
```

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser `getCert` pour extraire le certificat racine du client d'un cluster et l'enregistrer en tant que fichier.

Exemple : Récupérer un certificat racine du client

Cette commande exporte un certificat racine du client (représenté par le nombre entier 4) et l'enregistre dans un fichier appelé `userRoot.crt`. Lorsque la commande aboutit, `getCert` renvoie un message de réussite.

```
Command: getCert -f userRoot.crt -s 4

Cfm3GetCert() returned 0 :HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-f

Spécifie le nom du fichier dans lequel le certificat extrait sera enregistré.

Obligatoire : oui

-s

Nombre entier qui spécifie le type de certificat de partition à extraire. Les nombres entiers et leurs types de certificats correspondants sont les suivants :

- 1 : Certificat racine du fabricant
- 2 : Certificat du fabricant du matériel
- 4 : Certificat racine du client
- 8 : Certificat du cluster (signé par le certificat racine du client)
- 16 : Certificat du cluster (chaîné au certificat racine du fabricant)

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [Vérification de l'identité du HSM](#)

Obtenez les utilisateurs d'une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `getKeyInfo` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour renvoyer l'utilisateur du module de sécurité matériel (HSM) IDs des utilisateurs autorisés à utiliser la clé, y compris le propriétaire et les utilisateurs cryptographiques (CU) avec lesquels la clé est partagée. Lorsque l'authentification par quorum est activée sur une clé, `getKeyInfo` renvoie également le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver les opérations de chiffrement qui utilisent la clé. Vous ne pouvez exécuter `getKeyInfo` que sur les clés que vous possédez et sur les clés que vous partagez.

Lorsque vous exécutez `getKeyInfo` sur les clés publiques, `getKeyInfo` renvoie uniquement le propriétaire de la clé, même si tous les utilisateurs du HSM peuvent utiliser la clé publique. Pour trouver le ou les utilisateurs HSM présents IDs dans votre répertoire HSMs, utilisez [ListUsers](#). Pour trouver les clés pour un utilisateur particulier, utilisez [findKey](#) -u.

Vous possédez les clés que vous créez. Vous pouvez partager une clé avec d'autres utilisateurs lorsque vous la créez. Ensuite, pour partager ou annuler le partage d'une clé existante, utilisez [shareKey](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
getKeyInfo -h  
  
getKeyInfo -k <key-handle>
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser `getKeyInfo` pour obtenir des informations sur les utilisateurs d'une clé.

Exemple: Obtenez les utilisateurs pour une clé symétrique

Cette commande obtient les utilisateurs qui peuvent utiliser la clé AES (symétrique) avec le handle de clé 9. La sortie indique que l'utilisateur 3 possède la clé et l'a partagée avec l'utilisateur 4.

```
Command: getKeyInfo -k 9
```

```
Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 1 user(s):
```

```
4
```

Exemple: Obtenir les utilisateurs pour une paire de clés asymétrique

Ces commandes utilisent `getKeyInfo` pour obtenir les utilisateurs qui peuvent utiliser les clés d'une paire de clés RSA (asymétrique). La clé publique dispose du handle de clé 21. La clé privée dispose du handle de clé 20.

Lorsque vous exécutez `getKeyInfo` la clé privée (20), elle renvoie le propriétaire de la clé (3) et les utilisateurs cryptographiques (CUs) 4 et 5 avec lesquels la clé est partagée.

```
Command: getKeyInfo -k 20
```

```
Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 2 user(s):
```

```
4
```

```
5
```

Lorsque vous exécutez `getKeyInfo` sur la clé publique (21), cela renvoie uniquement le propriétaire de la clé (3).


```
Command: getKeyInfo -k 21
```

```
Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Owned by user 3
```

Pour confirmer que l'utilisateur 4 peut utiliser la clé publique (et toutes les clés publiques sur le HSM), utilisez le paramètre `-u` de [findKey](#).

La sortie indique que l'utilisateur 4 peut utiliser la clé publique (21) et la clé privée (20) dans la paire de clés. L'utilisateur 4 peut également utiliser toutes les autres clés publiques et clés privées qu'il a créées ou qu'il a partagées.

```
Command: findKey -u 4
```

```
Total number of keys present 8
```

```
number of keys matched from start index 0::7  
11, 12, 262159, 262161, 262162, 19, 20, 21
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Obtention de la valeur d'authentification par quorum (`m_value`) pour une clé

Cet exemple montre comment obtenir la valeur `m_value` pour une clé, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs dans le quorum qui doivent approuver toutes les opérations cryptographiques qui utilisent la clé.

Lorsque l'authentification par quorum est activée sur une clé, un quorum d'utilisateurs doit approuver toutes les opérations de chiffrement qui utilisent la clé. Pour activer l'authentification par quorum et définir la taille de quorum, utilisez le paramètre `-m_value` lorsque vous créez la clé.

Cette commande utilise [gen RSAKey Pair](#) pour créer une paire de clés RSA partagée avec l'utilisateur 4. Elle utilise le paramètre `m_value` pour activer l'authentification par quorum sur la clé privée de la paire et définir la taille de quorum sur deux utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs doit être suffisamment grand pour fournir les approbations requises.

La sortie indique que la commande a créé la clé publique 27 et la clé privée 28.

```
Command: genRSAKeyPair -m 2048 -e 195193 -l rsa_mofn -id rsa_mv2 -u 4 -m_value 2
```

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair:    public key handle: 27    private key handle: 28
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Cette commande utilise `getKeyInfo` pour obtenir des informations sur les utilisateurs de la clé privée. La sortie indique que la clé est détenue par l'utilisateur 3 et partagée avec l'utilisateur 4. Elle indique également qu'un quorum de deux utilisateurs doit approuver chaque opération de chiffrement qui utilise la clé.

```
Command: getKeyInfo -k 28
```

```
Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 1 user(s):
```

```
4
```

```
2 Users need to approve to use/manage this key
```

Parameters

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-k

Spécifie le handle d'une clé du module HSM. Entrez le handle de clé d'une clé qui vous appartient ou que vous partagez. Ce paramètre est obligatoire.

Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [getKeyInfo](#) dans cloudhs_mgmt_util
- [listUsers](#)
- [findKey](#)
- [findAllKeys](#) dans cloudhs_mgmt_util

Afficher les informations d'aide pour AWS CloudHSM KMU

Utilisez la help commande du AWS CloudHSM key_mgmt_util pour afficher des informations sur toutes les commandes key_mgmt_util disponibles.

Avant d'exécuter help, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#).

Syntaxe

```
help
```

Exemple

Cet exemple illustre la sortie de la commande help.

Exemple

Command: **help**

Help Commands Available:

Syntax: <command> -h

Command	Description
=====	=====
exit	Exits this application
help	Displays this information
Configuration and Admin Commands	
getHSMInfo	Gets the HSM Information
getPartitionInfo	Gets the Partition Information
listUsers	Lists all users of a partition

loginStatus	Gets the Login Information
loginHSM	Login to the HSM
logoutHSM	Logout from the HSM

M of N commands

getToken	Initiate an MxN service and get Token
delToken	delete Token(s)
approveToken	Approves an MxN service
listTokens	List all Tokens in the current partition

Key Generation Commands

Asymmetric Keys:

genRSAKeyPair	Generates an RSA Key Pair
genDSAKeyPair	Generates a DSA Key Pair
genECCKeyPair	Generates an ECC Key Pair

Symmetric Keys:

genPBEKey	Generates a PBE DES3 key
genSymKey	Generates a Symmetric keys

Key Import/Export Commands

createPublicKey	Creates an RSA public key
importPubKey	Imports RSA/DSA/EC Public key
exportPubKey	Exports RSA/DSA/EC Public key
importPrivateKey	Imports RSA/DSA/EC private key
exportPrivateKey	Exports RSA/DSA/EC private key
imSymKey	Imports a Symmetric key
exSymKey	Exports a Symmetric key
wrapKey	Wraps a key from from HSM using the specified handle
unwrapKey	UnWraps a key into HSM using the specified handle

Key Management Commands

deleteKey	Delete Key
setAttribute	Sets an attribute of an object
getKeyInfo	Get Key Info about shared users/sessions
findKey	Find Key
findSingleKey	Find single Key
getAttribute	Reads an attribute from an object

Certificate Setup Commands

getCert	Gets Partition Certificates stored on HSM

Key Transfer Commands

<code>insertMaskedObject</code>	Inserts a masked object
<code>extractMaskedObject</code>	Extracts a masked object

Management Crypto Commands

<code>sign</code>	Generates a signature
<code>verify</code>	Verifies a signature
<code>aesWrapUnwrap</code>	Does NIST AES Wrap/Unwrap

Helper Commands

<code>Error2String</code>	Converts Error codes to Strings
<code>save key handle in fake PEM format</code>	
<code>getCaviumPrivKey</code>	Saves an RSA private key handle in fake PEM format
<code>IsValidKeyHandlefile</code>	Checks if private key file has an HSM key handle or a real key
<code>listAttributes</code>	List all attributes for <code>getAttributes</code>
<code>listECCCurveIds</code>	List HSM supported ECC CurveIds

Parameters

Il n'existe aucun paramètre pour cette commande.

Rubriques en relation

- [loginHSM et logoutHSM](#)

Importer une clé privée à l'aide de AWS CloudHSM KMU

Utilisez la `importPrivateKey` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour importer une clé privée asymétrique d'un fichier vers un module de sécurité matériel (HSM). Le HSM n'autorise pas l'importation directe de clés en texte clair. La commande chiffre la clé privée à l'aide d'une clé d'encapsulation AES que vous spécifiez et désencapsule la clé dans le HSM. Si vous essayez d'associer une AWS CloudHSM clé à un certificat, consultez [cette rubrique](#).

Note

Vous ne pouvez pas importer une clé PEM protégée par mot de passe à l'aide d'une clé symétrique ou privée.

Vous devez spécifier une clé d'encapsulation AES dotée d'attribut OBJ_ATTR_UNWRAP et OBJ_ATTR_ENCRYPT d'une valeur 1. Pour obtenir les attributs d'une clé, utilisez la commande [getAttribute](#).

Note

Cette commande n'offre pas la possibilité de marquer la clé importée comme non exportable.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
importPrivateKey -h

importPrivateKey -l <label>
                  -f <key-file>
                  -w <wrapping-key-handle>
                  [-sess]
                  [-id <key-id>]
                  [-m_value <0...8>]
                  [min_srv <minimum-number-of-servers>]
                  [-timeout <number-of-seconds>]
                  [-u <user-ids>]
                  [-wk <wrapping-key-file>]
                  [-attest]
```

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser `importPrivateKey` pour importer une clé privée dans un HSM.

Exemple: Importer une clé privée

Cette commande importe la clé privée depuis un fichier nommé `rsa2048.key` avec l'étiquette `rsa2048-imported` et une clé d'encapsulation avec handle 524299. Lorsque la commande réussit, `importPrivateKey` renvoie un handle de clé pour la clé importée et un message de réussite.

```
Command: importPrivateKey -f rsa2048.key -l rsa2048-imported -w 524299
```

```
BER encoded key length is 1216
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Private Key Unwrapped.  Key Handle: 524301

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-l

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la clé privée.

Obligatoire : oui

-f

Spécifie le nom de fichier de la clé à importer.

Obligatoire : oui

-w

Spécifie le handle de clé de la clé d'encapsulage. Ce paramètre est obligatoire. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Pour déterminer si une clé peut être utilisée comme clé d'encapsulage, utilisez [getAttribute](#) pour obtenir la valeur de l'attribut OBJ_ATTR_WRAP (262). Pour créer une clé d'encapsulage, utilisez [genSymKey](#) pour créer une clé AES (type 31).

Si vous utilisez le paramètre `-wk` pour spécifier une clé de désencapsulation externe, la clé d'encapsulation `-w` est utilisée pour encapsuler la clé lors de l'import, mais pas pour la désencapsuler.

Obligatoire : oui

-sess

Spécifie la clé importée en tant que clé de session.

Par défaut, la clé importée est conservée en tant que clé persistante (jeton) dans le cluster.

Obligatoire : non

-id

Spécifie l'ID de la clé à importer.

Valeur par défaut : pas de valeur d'ID.

Obligatoire : non

-m_value

Spécifie le nombre d'utilisateurs qui doivent approuver les opérations cryptographiques qui utilisent la clé importée. Saisissez une valeur comprise entre **0** et **8**.

Ce paramètre est valide uniquement quand le paramètre `-u` de la commande partage la clé avec suffisamment d'utilisateurs pour satisfaire l'exigence `m_value`.

Par défaut : 0

Obligatoire : non

-min_srv

Spécifie le nombre minimum HSMs sur lequel la clé importée est synchronisée avant l'expiration de la valeur du `-timeout` paramètre. Si la clé n'est pas synchronisée sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, elle n'est pas créée.

AWS CloudHSM synchronise automatiquement chaque clé avec chaque HSM du cluster. Pour accélérer votre processus, définissez une valeur inférieure `min_srv` au nombre de HSMs dans le cluster et définissez une valeur de délai d'expiration faible. Toutefois, notez que certaines demandes peuvent ne pas générer une clé.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

-timeout

Spécifie le nombre de secondes à attendre pour que la clé soit synchronisée HSMs lorsque le `min-serv` paramètre est inclus. Si aucun nombre n'est spécifié, l'interrogation continue indéfiniment.

Par défaut : pas de limite

Obligatoire : non

-u

Spécifie la liste des utilisateurs avec lesquels partager la clé privée importée. Ce paramètre autorise les autres utilisateurs du chiffrement HSM (CUs) à utiliser la clé importée dans des opérations cryptographiques.

Entrez une liste d'utilisateurs HSM séparée par des virgules IDs, telle que. `-u 5,6` N'incluez pas l'ID utilisateur HSM de l'utilisateur actuel. [Pour rechercher l'utilisateur HSM IDs de CUs sur le HSM, utilisez ListUsers.](#)

Par défaut, seul l'utilisateur actuel peut utiliser la clé importée.

Obligatoire : non

-wk

Spécifie la clé à utiliser pour encapsuler la clé en cours d'importation. Entrez le chemin et le nom d'un fichier qui contient une clé AES en texte brut.

Lorsque vous incluez ce paramètre, `importPrivateKey` utilise la clé dans le fichier `-wk` pour encapsuler la clé en cours d'importation. Il utilise également la clé spécifiée par le paramètre `-w` pour la désencapsuler.

Par défaut : Utilise la clé d'encapsulation spécifiée dans le paramètre `-w` pour encapsuler et désencapsuler.

Obligatoire : non

-attest

Effectue un contrôle d'attestation sur la réponse de microprogramme pour s'assurer que le microprogramme sur lequel le cluster s'exécute n'a pas été compromis.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [wrapKey](#)
- [unWrapKey](#)
- [genSymKey](#)
- [exportPrivateKey](#)

Importer une clé publique à l'aide de AWS CloudHSM KMU

Utilisez la `importPubKey` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour importer une clé publique au format PEM dans un module de sécurité matérielle (HSM). Vous pouvez l'utiliser pour importer des clés publiques générées hors du HSM. Vous pouvez également utiliser cette commande pour importer les clés qui ont été exportées d'un HSM, telles que celles exportées avec la commande [exportPubKey](#).

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
importPubKey -h

importPubKey -l <label>
               -f <key-file>
               [-sess]
               [-id <key-id>]
               [min_srv <minimum-number-of-servers>]
               [-timeout <number-of-seconds>]
```

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser `importPubKey` pour importer une clé publique dans un HSM.

Exemple: Importer une clé publique

Cette commande importe une clé publique depuis un fichier nommé `public.pem` avec l'étiquette `importedPublicKey`. Lorsque la commande réussit, `importPubKey` renvoie un handle de clé pour la clé importée et un message de réussite.

```
Command: importPubKey -l importedPublicKey -f public.pem
```

```
Cfm3CreatePublicKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Public Key Handle: 262230
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-l

Spécifie une étiquette définie par l'utilisateur pour la clé publique.

Obligatoire : oui

-f

Spécifie le nom de fichier de la clé à importer.

Obligatoire : oui

-sess

Désigne la clé importée en tant que clé de session.

Par défaut, la clé importée est conservée en tant que clé persistante (jeton) dans le cluster.

Obligatoire : non

-id

Spécifie l'ID de la clé à importer.

Valeur par défaut : pas de valeur d'ID.

Obligatoire : non

-min_srv

Spécifie le nombre minimum HSMs auquel la clé importée est synchronisée avant l'expiration de la valeur du `-timeout` paramètre. Si la clé n'est pas synchronisée sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, elle n'est pas créée.

AWS CloudHSM synchronise automatiquement chaque clé avec chaque HSM du cluster. Pour accélérer votre processus, réglez la valeur de `min_srv` sur une valeur inférieure au nombre de HSMs dans le cluster et définissez une valeur de délai d'expiration faible. Toutefois, notez que certaines demandes peuvent ne pas générer une clé.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

-timeout

Spécifie le nombre de secondes à attendre pour que la clé soit synchronisée HSMs lorsque le `min-serv` paramètre est inclus. Si aucun nombre n'est spécifié, l'interrogation continue indéfiniment.

Par défaut : pas de limite

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [exportPubKey](#)
- [Générez des clés](#)

Importer une clé symétrique en texte brut à l'aide de KMU AWS CloudHSM

Utilisez la `imSymKey` commande de l'outil AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour importer une copie en texte brut d'une clé symétrique depuis un fichier dans le module de sécurité matériel (HSM). Vous pouvez l'utiliser pour importer des clés générées par n'importe quelle méthode en dehors du HSM et des clés exportées depuis un HSM, telles que les clés que la [exSymKey](#) commande écrit dans un fichier.

Pendant le processus d'importation, `imSymKey` utilise une clé AES que vous sélectionnez (la clé d'encapsulation) pour encapsuler (chiffrer), puis désencapsuler (déchiffrer) la clé à importer. Cependant, `imSymKey` fonctionne uniquement sur les fichiers qui contiennent des clés en texte brut. Pour exporter et importer des clés chiffrées, utilisez le [WrapKey](#) et [unWrapKey](#) les commandes.

De plus, la commande `imSymKey` importe uniquement les clés symétriques. Pour importer les clés publiques, utilisez [importPubKey](#). Pour importer des clés privées, utilisez [importPrivateKey](#) ou [WrapKey](#).

Note

Vous ne pouvez pas importer une clé PEM protégée par mot de passe à l'aide d'une clé symétrique ou privée.

Le fonctionnement des clés importées est très similaire à celui des clés générées dans le HSM. Toutefois, la valeur de l'[attribut OBJ_ATTR_LOCAL](#) est zéro, ce qui indique qu'il n'a pas été généré en local. Vous pouvez utiliser la commande suivante pour partager une clé symétrique que vous importez. Vous pouvez utiliser la commande `shareKey` dans [cloudhsm_mgmt_util](#) pour partager la clé après qu'elle a été importée.

```
imSymKey -l aesShared -t 31 -f kms.key -w 3296 -u 5
```

Après avoir importé une clé, n'oubliez pas de marquer ou de supprimer le fichier de clé. Cette commande ne vous empêche pas d'importer plusieurs fois les mêmes éléments de clés. Le résultat, plusieurs clés avec des handles de clé distincts et les mêmes éléments de clé, complique le suivi de l'utilisation des éléments de clé et évite un dépassement des limites de chiffrement.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
imSymKey -h

imSymKey -f <key-file>
          -w <wrapping-key-handle>
          -t <key-type>
          -l <label>
```

```
[-id <key-ID>]
[-sess]
[-wk <wrapping-key-file> ]
[-attest]
[-min_srv <minimum-number-of-servers>]
[-timeout <number-of-seconds> ]
[-u <user-ids>]
```

Exemples

Ces exemples montrent comment importer `imSymKey` des clés symétriques dans votre HSMs.

Exemple: Importation d'une clé symétrique AES

Cet exemple permet d'importer une clé symétrique AES dans le HSMs.

La première commande utilise OpenSSL pour générer une clé symétrique AES 256 bits aléatoire. Elle enregistre la clé dans le fichier `aes256.key`.

```
$ openssl rand -out aes256.key 32
```

La deuxième commande permet `imSymKey` d'importer la clé AES du `aes256.key` fichier dans le HSMs. Elle utilise la clé 20, clé AES du HSM, comme clé d'encapsulation et spécifie l'étiquette `imported`. Contrairement à l'ID, l'étiquette n'a pas besoin d'être unique dans le cluster. La valeur du paramètre `-t` (type) est 31, qui correspond à AES.

La sortie indique que la clé du fichier a été encapsulée et désencapsulée, puis importée dans le HSM, où le handle de clé 262180 lui a été attribué.

```
Command: imSymKey -f aes256.key -w 20 -t 31 -l imported
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 262180
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

La commande suivante utilise [getAttribute](#) pour obtenir l'attribut OBJ_ATTR_LOCAL ([attribut 355](#)) de la clé nouvellement importée et l'écrit dans le fichier `attr_262180`.

```
Command: getAttribute -o 262180 -a 355 -out attributes/attr_262180
Attributes dumped into attributes/attr_262180_imported file

Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Lorsque vous examinez le fichier d'attribut, vous pouvez voir que l'attribut OBJ_ATTR_LOCAL a pour valeur zéro, ce qui indique que les clés n'ont pas été générées dans le HSM.

```
$ cat attributes/attr_262180_local
OBJ_ATTR_LOCAL
0x00000000
```

Exemple : Déplacement d'une clé symétrique entre les clusters

Cet exemple montre comment utiliser [exSymKey](#) et `imSymKey` pour déplacer une clé AES en texte brut entre les clusters. Vous pouvez utiliser un processus comme celui-ci pour créer un encapsulage AES existant sur les HSMs deux clusters. Une fois que la clé d'encapsulation partagée est en place, vous pouvez utiliser [WrapKey](#) [unWrapKey](#) pour déplacer les clés chiffrées entre les clusters.

L'utilisateur du CU qui effectue cette opération doit être autorisé à se connecter HSMs aux deux clusters.

La première commande utilise [exSymKey](#) pour exporter la clé 14, clé AES 32 bits, depuis le cluster 1 vers le fichier `aes.key`. Il utilise la touche 6, une clé AES du HSMs cluster 1, comme clé d'encapsulation.

```
Command: exSymKey -k 14 -w 6 -out aes.key

Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Wrapped Symmetric Key written to file "aes.key"
```

L'utilisateur se connecte ensuite à `key_mgmt_util` du cluster 2 et exécute une `imSymKey` commande pour importer la clé du `aes.key` fichier dans le cluster 2. HSMs Cette commande utilise la clé 252152, une touche AES du HSMs cluster 2, comme clé d'encapsulation.

Comme les clés d'encapsulation utilisées par [exSymKey](#) et `imSymKey` encapsulent et désencapsulent immédiatement les clés cibles, les clés d'encapsulation des différents clusters n'ont pas besoin d'être identiques.

La sortie montre que la clé a été importée avec succès dans le cluster 2 et que le handle de clé 21 lui a été attribué.

```
Command: imSymKey -f aes.key -w 262152 -t 31 -l xcluster

Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 21

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Pour prouver que la clé 14 du cluster 1 et la clé 21 du cluster 2 ont les mêmes éléments de clé, recherchez la valeur de contrôle de clé (KCV) de chaque clé. Si les valeurs KCV sont identiques, les éléments de clé sont les mêmes.

La commande suivante utilise [getAttribute](#) du cluster 1 pour écrire la valeur de l'attribut KCV (attribut 371) de la clé 14 dans le fichier `attr_14_kcv`. Elle utilise ensuite une commande `cat` pour obtenir le contenu du fichier `attr_14_kcv`.

```
Command: getAttribute -o 14 -a 371 -out attr_14_kcv
Attributes dumped into attr_14_kcv file

$ cat attr_14_kcv
```



```
OBJ_ATTR_KCV
0xc33cbd
```

Cette commande similaire utilise [getAttribute](#) du cluster 2 pour écrire la valeur de l'attribut KCV (attribut 371) de la clé 21 dans le fichier `attr_21_kcv`. Elle utilise ensuite une commande `cat` pour obtenir le contenu du fichier `attr_21_kcv`.

```
Command: getAttribute -o 21 -a 371 -out attr_21_kcv
Attributes dumped into attr_21_kcv file

$ cat attr_21_kcv
OBJ_ATTR_KCV
0xc33cbd
```

La sortie montre que les valeurs KCV des deux clés sont identiques, ce qui prouve que les éléments de clé sont les mêmes.

Étant donné que le même contenu clé existe dans les HSMs deux clusters, vous pouvez désormais partager des clés chiffrées entre les clusters sans jamais exposer la clé en texte clair. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande `wrapKey` avec la clé d'encapsulation 14 pour exporter une clé chiffrée depuis le cluster 1, puis utiliser `unwrapKey` avec la clé d'encapsulation 21 pour importer la clé chiffrée dans le cluster 2.

Exemple: Importation d'une clé de session

Cette commande utilise les paramètres `-sess` de `imSymKey` pour importer une clé DES triple 192 bits, valable uniquement pendant la session en cours.

La commande utilise le paramètre `-f` pour spécifier le fichier contenant la clé à importer, le paramètre `-t` pour spécifier le type de clé et le paramètre `-w` pour spécifier la clé d'encapsulation. Elle utilise le paramètre `-l` pour spécifier une étiquette qui catégorise la clé et le paramètre `-id` pour créer un identifiant descriptif, mais unique, de la clé. Elle utilise également le paramètre `-attest` pour vérifier le microprogramme qui importe la clé.

La sortie montre que la clé a été encapsulée et désencapsulée avec succès, puis importée dans le HSM ; enfin, le handle de clé 37 lui a été attribué. De plus, le contrôle d'attestation a été passé avec succès, ce qui indique que le microprogramme n'a pas été falsifié.

```
Command: imSymKey -f 3des192.key -w 6 -t 21 -l temp -id test01 -sess -attest
```

```

Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Unwrapped.  Key Handle: 37

Attestation Check : [PASS]

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

```

Ensuite, vous pouvez utiliser les commandes [getAttribute](#) ou [findKey](#) pour vérifier les attributs de la clé nouvellement importée. La commande suivante utilise findKey pour vérifier que la clé 37 a le type, l'étiquette et l'ID spécifiés par la commande, et qu'il s'agit d'une clé de session. Comme affiché sur la ligne 5 de la sortie, findKey rapporte que la seule clé qui correspond à tous les attributs est la clé 37.

```

Command:  findKey -t 21 -l temp -id test01 -sess 1
Total number of keys present 1

number of keys matched from start index 0::0
37

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

```

Parameters

-attest

Exécute un contrôle d'intégrité qui vérifie que le microprogramme sur lequel le cluster est exécuté n'a pas été altéré.

Par défaut : aucune vérification d'attestation.

Obligatoire : non

-f

Spécifie le fichier qui contient la clé à importer.

Le fichier doit contenir une copie en texte brut d'une clé AES ou Triple DES de la longueur spécifiée. RC4 et les touches DES ne sont pas valides en mode FIPS HSMs.

- AES : 16, 24 ou 32 octets
- Triple DES (3DES) : 24 octets

Obligatoire : oui

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-id

Spécifie un identifiant défini par l'utilisateur pour la clé. Saisissez une chaîne unique dans le cluster. La valeur par défaut est une chaîne vide.

Valeur par défaut : pas de valeur d'ID.

Obligatoire : non

-l

Spécifie l'étiquette définie par l'utilisateur pour la clé. Saisissez une chaîne.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle phrase qui vous aide à identifier la clé. Comme il n'est pas nécessaire que l'étiquette soit unique, vous pouvez l'utiliser pour regrouper et classer des clés.

Obligatoire : oui

-min_srv

Spécifie le nombre minimum HSMs sur lequel la clé est synchronisée avant l'expiration de la valeur du `-timeout` paramètre. Si la clé n'est pas synchronisée sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, elle n'est pas créée.

AWS CloudHSM synchronise automatiquement chaque clé avec chaque HSM du cluster. Pour accélérer votre processus, réglez la valeur de `min_srv` sur une valeur inférieure au nombre de

HSMS dans le cluster et définissez une valeur de délai d'expiration faible. Toutefois, notez que certaines demandes peuvent ne pas générer une clé.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

-sess

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [setAttribute](#).

Par défaut : la clé est persistante.

Obligatoire : non

-timeout

Spécifie la durée (en secondes) pendant laquelle la commande attend qu'une touche soit synchronisée avec le nombre de touches HSMS spécifié par le `min_srv` paramètre.

Ce paramètre n'est valide que lorsque le paramètre `min_srv` est également utilisé dans la commande.

Par défaut : aucun délai d'expiration. La commande attend indéfiniment et ne renvoie des résultats que lorsque la clé est synchronisée avec le nombre minimum de serveurs.

Obligatoire : non

-t

Spécifie le type de la clé symétrique. Entrez la constante qui représente le type de clé. Par exemple, pour créer une clé AES, entrez `-t 31`.

Valeurs valides :

- 21 : [Triple DES \(3DES\)](#).

- 31 : [AES](#)

Obligatoire : oui

-u

Partage la clé que vous importez avec les utilisateurs spécifiés. Ce paramètre autorise les autres utilisateurs du chiffrement HSM (CUs) à utiliser cette clé dans des opérations cryptographiques.

Entrez un identifiant ou une liste d'utilisateurs HSM séparés par des virgules IDs, telle que -u. 5,6 N'incluez pas l'ID utilisateur HSM de l'utilisateur actuel. Pour trouver un ID, vous pouvez utiliser la commande [listUsers](#) dans l'outil de ligne de commande cloudhsm_mgmt_util ou la commande [listUsers](#) dans l'outil de ligne de commande key_mgmt_util.

Obligatoire : non

-s, sem

Spécifie le handle de clé de la clé d'encapsulation. Ce paramètre est obligatoire. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Une clé d'encapsulation est une clé du HSM utilisée pour chiffrer (« encapsuler »), puis déchiffrer (« désencapsuler ») la clé pendant le processus d'importation. Seules les clés AES peut être utilisées en tant que clés d'encapsulation.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle clé AES (quelle que soit sa taille) comme clé d'encapsulation. Puisque les clés d'encapsulation encapsulent, puis désencapsulent immédiatement la clé cible, vous pouvez utiliser des clés AES de session unique en tant que clé d'encapsulation. Pour déterminer si une clé peut être utilisée comme clé d'encapsulation, utilisez [getAttribute](#) pour obtenir la valeur de l'attribut OBJ_ATTR_WRAP (262). Pour créer une clé d'encapsulation, utilisez [genSymKey](#) pour créer une clé AES (type 31).

Si vous utilisez le paramètre -wk pour spécifier une clé d'encapsulation externe, la clé d'encapsulation -w est utilisée pour désencapsuler, mais pas pour encapsuler, la clé importée.

 Note

Clé 4 est une clé interne non prise en charge. Nous vous recommandons d'utiliser une clé AES que vous créez et gérez comme clé d'encapsulation.

Obligatoire : oui

-wk

Utilisez la clé AES du fichier spécifié pour encapsuler la clé en cours d'importation. Entrez le chemin et le nom d'un fichier qui contient une clé AES en texte brut.

Lorsque vous incluez ce paramètre, `imSymKey` utilise la clé du fichier `-wk` pour encapsuler la clé en cours d'importation, ainsi que la clé du HSM spécifié par le paramètre `-w` pour la désencapsuler. La valeur des paramètres `-w` et `-wk` doivent correspondre à la même clé en texte brut.

Par défaut : utilisez la clé d'encapsulation sur le HSM pour procéder au désencapsulation.

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [genSymKey](#)
- [exSymKey](#)
- [wrapKey](#)
- [unWrapKey](#)
- [exportPrivateKey](#)
- [exportPubKey](#)

Insérer un objet masqué à l'aide AWS CloudHSM de KMU

Utilisez la `insertMaskedObject` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour insérer un objet masqué à partir d'un fichier dans un module de sécurité matériel (HSM) désigné. Les objets masqués sont des objets clonés qui sont extraits d'un HSM à l'aide de la commande [extractMaskedObject](#). Ils peuvent uniquement être utilisés après réinsertion dans leur cluster d'origine. Vous pouvez insérer un objet masqué uniquement dans le cluster à partir duquel il a été généré, ou un clone de ce cluster. Cela inclut toutes les versions clonées du cluster original générées en [copiant une sauvegarde entre les régions](#) et en [utilisant cette sauvegarde pour créer un nouveau cluster](#).

Les objets masqués sont un moyen efficace pour décharger et synchroniser les clés, y compris les clés non extractibles (c'est-à-dire, les clés qui ont une valeur `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE` de 0). Ainsi, les clés peuvent être synchronisées en toute sécurité entre les clusters associés dans différentes régions sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour le [fichier de AWS CloudHSM configuration](#).

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
insertMaskedObject -h

insertMaskedObject -f <filename>
                    [-min_srv <minimum-number-of-servers>]
                    [-timeout <number-of-seconds>]
```

Exemples

Cet exemple montre comment utiliser `insertMaskedObject` pour insérer un fichier d'objet masqué dans un HSM.

Exemple: Insérer un objet masqué

Cette commande insère un objet masqué dans un HSM à partir d'un fichier nommé `maskedObj`. Lorsque la commande réussit, `insertMaskedObject` renvoie un handle de clé pour la clé déchiffré à partir de l'objet masqué et un message de réussite.

```
Command: insertMaskedObject -f maskedObj
```

```
Cfm3InsertMaskedObject returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
    New Key Handle: 262433
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-f

Spécifie le nom de fichier de l'objet masqué à insérer.

Obligatoire : oui

-min_srv

Spécifie le nombre minimal de serveurs sur lesquels l'objet masqué inséré est synchronisée avant que la valeur du paramètre `-timeout` n'expire. Si l'objet n'est pas synchronisé sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, il n'est pas inséré.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

-timeout

Spécifie le délai d'attente (en secondes) pour la synchronisation de la clé sur les serveurs lorsque le paramètre `min-serv` est inclus. Si aucun nombre n'est spécifié, l'interrogation continue indéfiniment.

Par défaut : pas de limite

Obligatoire : non

Rubriques en relation

- [extractMaskedObject](#)
- [syncKey](#)
- [Copie de sauvegardes dans plusieurs régions](#)
- [Création d'un AWS CloudHSM cluster à partir d'une sauvegarde précédente](#)

Valider le fichier clé à l'aide de AWS CloudHSM KMU

Utilisez la `IsValidKeyHandlefile` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour savoir si un fichier clé contient une véritable clé privée ou une fausse clé RSA PEM. Au lieu de contenir la clé privée réelle, un fichier PEM factice référence la clé privée dans le HSM. Un tel fichier peut être utilisé pour établir le SSL/TLS déchargement de votre serveur Web vers AWS CloudHSM. Pour plus d'informations, consultez Déchargement [SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat ou Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide](#) de NGINX ou Apache.

 Note

IsValidKeyHandlefile ne fonctionne que pour les clés RSA.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
IsValidKeyHandlefile -h  
  
IsValidKeyHandlefile -f <rsa-private-key-file>
```

Exemples

Ces exemples montrent comment utiliser `IsValidKeyHandlefile` pour déterminer si un fichier de clé spécifique contient les véritables clés ou des clés PEM factices.

Exemple: Valider une clé privée réelle

Cette commande confirme que le fichier appelé `privateKey.pem` contient de véritables clés.

```
Command: IsValidKeyHandlefile -f privateKey.pem  
  
Input key file has real private key
```

Exemple: Invalider une clé PEM factice

Cette commande confirme que le fichier appelé `caviumKey.pem` contient une clé PEM factice conçue à partir du handle de clé 15.

```
Command: IsValidKeyHandlefile -f caviumKey.pem  
  
Input file has invalid key handle: 15
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-h

Affiche l'aide de la ligne de commande pour la commande.

Obligatoire : oui

-f

Spécifie le fichier de clé privée RSA dont le contenu clé doit être vérifié.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [getCaviumPrivClé](#)
- [Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat](#)
- [Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de NGINX ou Apache](#)

Répertorier les attributs d'une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `listAttributes` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour répertorier les attributs d'une AWS CloudHSM clé et les constantes qui les représentent. Vous utilisez ces constantes pour identifier les attributs dans les commandes [getAttribute](#) et [setAttribute](#). Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

Cette commande n'a pas de paramètres.

```
listAttributes
```

Exemple

Cette commande répertorie les attributs de clé que vous pouvez obtenir et modifier dans `key_mgmt_util` et les constantes qui les représentent. Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

Pour représenter tous les attributs dans la commande [getAttribute](#) de `key_mgmt_util`, utilisez 512.

Command: **listAttributes**

Following are the possible attribute values for `getAttribute`:

OBJ_ATTR_CLASS	= 0
OBJ_ATTR_TOKEN	= 1
OBJ_ATTR_PRIVATE	= 2
OBJ_ATTR_LABEL	= 3
OBJ_ATTR_KEY_TYPE	= 256
OBJ_ATTR_ENCRYPT	= 260
OBJ_ATTR_DECRYPT	= 261
OBJ_ATTR_WRAP	= 262
OBJ_ATTR_UNWRAP	= 263
OBJ_ATTR_SIGN	= 264
OBJ_ATTR_VERIFY	= 266
OBJ_ATTR_LOCAL	= 355
OBJ_ATTR_MODULUS	= 288
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS	= 289
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT	= 290
OBJ_ATTR_VALUE_LEN	= 353
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE	= 354
OBJ_ATTR_KCV	= 371

Rubriques en relation

- [listAttributes](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`
- [getAttribute](#)
- [setAttribute](#)
- [Référence des attributs de clé](#)

Répertorier tous les AWS CloudHSM utilisateurs utilisant KMU

Utilisez la `listUsers` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour faire entrer les utilisateurs dans les modules de sécurité matériels (HSM), ainsi que leur type d'utilisateur et d'autres attributs.

Dans `key_mgmt_util`, `ListUsers` renvoie une sortie qui représente HSMs tous les éléments du cluster, même s'ils ne sont pas cohérents. Pour obtenir des informations sur les utilisateurs de chaque HSM, utilisez la commande [listUsers](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`.

Les commandes utilisateur contenues dans `key_mgmt_util` `listUsers` et [getKeyInfo](#) `key_mgmt_util` sont des commandes en lecture seule que les utilisateurs de chiffrement () sont autorisés à exécuter. CUs Les autres commandes de gestion des utilisateurs font partie de `cloudhsm_mgmt_util`. Elles sont exécutées par des responsables de chiffrement ayant des autorisations de gestion des utilisateurs.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
listUsers

listUsers -h
```

Exemple

Cette commande répertorie les utilisateurs HSMs du cluster et leurs attributs. Vous pouvez utiliser l'`User ID` attribut pour identifier les utilisateurs dans d'autres commandes, telles que [FindKey](#), [GetAttribute](#) et. [getKeyInfo](#)

Command: `listUsers`

Number Of Users found 4

Index	User ID	User Type	User Name	MofnPubKey
0	1	PCO	admin	NO
0	2	AU	app_user	NO
0	3	CU	alice	YES
0	4	CU	bob	NO
0	5	CU	trent	YES

Cfm3ListUsers returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

La sortie inclut les attributs utilisateur suivants :

- User ID : identifie l'utilisateur dans les commandes `key_mgmt_util` et [cloudhsm_mgmt_util](#).

- [User type](#) : détermine les opérations que l'utilisateur peut effectuer sur le HSM.
- User Name : affiche le nom convivial défini pour l'utilisateur.
- MofnPubKey: indique si l'utilisateur a enregistré une paire de clés pour signer les [jetons d'authentification du quorum](#).
- LoginFailureCnt: indique le nombre de fois où l'utilisateur s'est connecté sans succès.
- 2FA : indique que l'utilisateur a activé l'authentification multi-facteurs.

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [listUsers](#) dans cloudhsm_mgmt_util
- [findKey](#)
- [getAttribute](#)
- [getKeyInfo](#)

Se connecter et se déconnecter d'un HSM à l'aide AWS CloudHSM de KMU

Utilisez les logoutHSM commandes loginHSM and du AWS CloudHSM key_mgmt_util pour vous connecter et vous déconnecter des modules de sécurité matériels (HSM) d'un cluster. Une fois connecté au HSMs, vous pouvez utiliser key_mgmt_util pour effectuer diverses opérations de gestion des clés, notamment la génération, la synchronisation et l'encapsulation de clés publiques et privées.

Avant d'exécuter n'importe quelle commande key_mgmt_util, vous devez [démarrer l'outil key_mgmt_util](#). [Pour gérer les clés avec key_mgmt_util, vous devez vous connecter en HSMs tant qu'utilisateur cryptographique \(CU\)](#).

Note

Si vous dépassez cinq tentatives de connexion incorrectes, votre compte est verrouillé.
Si vous avez créé votre cluster avant février 2018, votre compte est verrouillé après 20

tentatives de connexion incorrectes. Pour déverrouiller le compte, un responsable de chiffrement (CO) doit réinitialiser votre mot de passe à l'aide de la commande [changePswd](#) dans `cloudhsm_mgmt_util`.

Si vous avez plusieurs HSM dans votre cluster, vous pouvez autoriser des tentatives de connexion incorrectes supplémentaires avant que votre compte soit verrouillé. Cela est dû au fait que le client CloudHSM équilibre la charge entre différents facteurs. HSMs Par conséquent, la tentative de connexion peut ne pas commencer sur le même HSM à chaque fois. Si vous testez cette fonctionnalité, nous vous recommandons de le faire sur un cluster avec un seul HSM actif.

Syntaxe

```
loginHSM -h

loginHSM -u <user type>
          { -p | -hpswd } <password>
          -s <username>
```

Exemple

Cet exemple montre comment se connecter et se déconnecter du cluster HSMs à l'aide des `loginHSM` et `logoutHSM` commandes.

Exemple: Connectez-vous au HSMs

Cette commande vous connecte en HSMs tant qu'utilisateur crypté (CU) avec le nom d'utilisateur `example_user` et le mot de passe `aws`. Le résultat indique que vous vous êtes connecté HSMs à tous les membres du cluster.

```
Command: loginHSM -u CU -s example_user -p aws
```

```
Cfm3LoginHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Cluster Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Se connecter avec un mot de passe masqué

Cette commande est identique à l'exemple ci-dessus, sauf que cette fois, vous spécifiez que le système doit masquer le mot de passe.

```
Command: loginHSM -u CU -s example_user -hpswd
```

Le système vous invite à saisir votre mot de passe. Vous entrez le mot de passe, le système masque le mot de passe, et le résultat indique que la commande a réussi et que vous vous êtes connecté au HSMs.

```
Enter password:
```

```
Cfm3LoginHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Cluster Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Command:
```

Exemple: Déconnectez-vous du HSMs

Cette commande vous déconnecte du HSMs. Le résultat indique que vous vous êtes déconnecté de tous HSMs les membres du cluster.

```
Command: logoutHSM
```

```
Cfm3LogoutHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Cluster Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant cette commande.

-u

Spécifie le type d'utilisateur de connexion. Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur de chiffrement afin d'utiliser `key_mgmt_util`.

Obligatoire : oui

-s

Spécifie le nom d'utilisateur de connexion.

Obligatoire : oui

{ -p | -hpswd }

Spécifiez le mot de passe de connexion avec `-p`. Le mot de passe s'affiche en texte brut lorsque vous le tapez. Pour masquer votre mot de passe, utilisez le paramètre `-hpswd` facultatif à la place de `-p` et suivez les instructions.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [exit](#)

Définissez les attributs des AWS CloudHSM clés à l'aide de KMU

Utilisez la `setAttribute` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour convertir une clé valide uniquement dans la session en cours en une clé persistante qui existe jusqu'à ce que vous la supprimiez. Pour ce faire, la valeur de l'attribut de jeton de la clé (`OBJ_ATTR_TOKEN`), `false (0)`, est remplacée par `true (1)`. Vous pouvez uniquement modifier les attributs des clés qui vous appartiennent.

Vous pouvez également utiliser la commande `setAttribute` dans `cloudhsm_mgmt_util` pour modifier les attributs d'étiquette, d'encapsulation, de désencapsulation, de chiffrement et de déchiffrement.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
setAttribute -h
```



```
setAttribute -o <object handle>
              -a 1
```

Exemple

Cet exemple montre comment convertir une clé de session en une clé permanente.

La première commande utilise le `-sess` paramètre de [genSymKey](#) pour créer une clé AES 192 bits valide uniquement dans la session en cours. La sortie indique que le handle de clé de la nouvelle clé de session est 262154.

Command: **genSymKey -t 31 -s 24 -l tmpAES -sess**

```
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Created. Key Handle: 262154
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Cette commande utilise [findKey](#) pour trouver les clés de session de la session en cours. La sortie vérifie que la clé 262154 est une clé de session.

Command: **findKey -sess 1**

```
Total number of keys present 1
```

```
number of keys matched from start index 0::0
262154
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Cette commande utilise `setAttribute` pour convertir la clé 262154 de clé de session en clé permanente. Pour ce faire, la valeur de l'attribut de jeton (OBJ_ATTR_TOKEN) de la clé est modifié de false (0) à true (1). Pour obtenir de l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

La commande utilise le paramètre `-o` pour spécifier le handle de clé (262154) et le paramètre `-a` pour spécifier la constante qui représente l'attribut de jeton (1). Lorsque vous exécutez la commande, vous êtes invité à entrer une valeur pour l'attribut de jeton. La seule valeur valide est 1 (true), soit la valeur d'une clé permanente.

```
Command: setAttribute -o 262154 -a 1
```

```
This attribute is defined as a boolean value.
```

```
Enter the boolean attribute value (0 or 1):1
```

```
Cfm3SetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Pour confirmer que la clé 262154 est désormais permanente, la commande utilise `findKey` pour rechercher les clés de session (`-sess 1`) et les clés permanentes (`-sess 0`). Cette fois, la commande ne recherche pas de clés de session, mais renvoie 262154 dans la liste des clés permanentes.

```
Command: findKey -sess 1
```

```
Total number of keys present 0
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Command: findKey -sess 0
```

```
Total number of keys present 5
```

```
number of keys matched from start index 0::4
```

```
6, 7, 524296, 9, 262154
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-o

Spécifie le handle de clé de la clé cible. Vous pouvez spécifier une seule clé dans chaque commande. Pour obtenir le handle d'une clé, utilisez [findKey](#).

Obligatoire : oui

-a

Spécifie la constante qui représente l'attribut que vous souhaitez modifier. La seule valeur valide est 1, qui représente l'attribut de jeton OBJ_ATTR_TOKEN.

Pour obtenir les attributs et leurs valeurs entières, utilisez [listAttributes](#).

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [setAttribute](#) dans cloudhsm_mgmt_util
- [getAttribute](#)
- [listAttributes](#)
- [Référence des attributs de clé](#)

Générer une signature à l'aide de AWS CloudHSM KMU

Utilisez la sign commande du AWS CloudHSM key_mgmt_util pour utiliser une clé privée choisie afin de générer une signature pour un fichier.

Afin d'utiliser sign, vous devez tout d'abord disposer d'une clé privée dans votre HSM. Vous pouvez générer une clé privée avec les commandes [genSymKey](#), [genRSAKeyPair](#), ou [genECCKeyPair](#).

Vous pouvez également en importer une avec la commande [importPrivateKey](#). Pour plus d'informations, consultez [Générez des clés](#).

La commande sign utilise un mécanisme de signature désigné par l'utilisateur représenté par un nombre entier pour signer un fichier message. Pour obtenir la liste des mécanismes de signature possibles, consultez [Paramètres](#).

Avant d'exécuter une commande key_mgmt_util, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
sign -h

sign -f <file name>
      -k <private key handle>
      -m <signature mechanism>
      -out <signed file name>
```

Exemple

Cet exemple montre comment utiliser sign pour signer un fichier.

Exemple: Signer un fichier

Cette commande signe un fichier nommé messageFile avec une clé privée avec handle 266309. Elle utilise le mécanisme de signature SHA256_RSA_PKCS (1) et enregistre le fichier signature résultant en tant que signedFile.

```
Command: sign -f messageFile -k 266309 -m 1 -out signedFile
```

```
Cfm3Sign returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
signature is written to file signedFile
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-f

Le nom du fichier à signer.

Obligatoire : oui

-k

Le handle de clé privée à utiliser pour la signature.

Obligatoire : oui

-m

Un nombre entier qui représente le mécanisme de signature à utiliser pour la signature. Les mécanismes possibles correspondent aux nombres entiers suivants :

Mécanisme de signature	Nombre entier correspondant
SHA1_RSA_PKCS	0
SHA256_RSA_PKCS	1
SHA384_RSA_PKCS	2
SHA512_RSA_PKCS	3
SHA224_RSA_PKCS	4
SHA1_RSA_PKCS_PSS	5
SHA256_RSA_PKCS_PSS	6
SHA384_RSA_PKCS_PSS	7
SHA512_RSA_PKCS_PSS	8
SHA224_RSA_PKCS_PSS	9
ECDSA_SHA1	15
ECDSA_SHA224	16
ECDSA_SHA256	17

Mécanisme de signature	Nombre entier correspondant
ECDSA_SHA384	18
ECDSA_SHA512	19

Obligatoire : oui

-out

Le nom du fichier dans lequel le fichier signé sera enregistré.

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [verify](#)
- [importPrivateKey](#)
- [gen RSAKey Pair](#)
- [gen ECCKey Pair](#)
- [genSymKey](#)
- [Générez des clés](#)

Déballer une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `unWrapKey` commande de l'outil AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour importer une clé privée ou symétrique encapsulée (cryptée) d'un fichier dans le HSM. Elle a été conçue pour importer des clés chiffrées qui ont été encapsulées par la commande [wrapKey](#) dans `key_mgmt_util`, mais elle peut également être utilisée pour désencapsuler des clés qui ont été encapsulées au moyen d'autres outils. Toutefois, dans ces cas, nous vous recommandons d'utiliser les bibliothèques de logiciels [PKCS # 11](#) ou [JCE](#) pour désencapsuler la clé.

Les clés importées fonctionnent comme les clés générées par AWS CloudHSM. Cependant, la valeur de leur [attribut OBJ_ATTR_LOCAL](#) est zéro, ce qui indique qu'elle n'a pas été générée localement.

Après avoir importé une clé, veillez à marquer ou à supprimer le fichier de clé. Cette commande ne vous empêche pas d'importer plusieurs fois les mêmes éléments de clés. Le résultat, plusieurs clés

avec des handles de clé distincts et les mêmes éléments de clé, complique le suivi de l'utilisation des éléments de clé et évite un dépassement des limites de chiffrement.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
unWrapKey -h

unWrapKey -f <key-file-name>
           -w <wrapping-key-handle>
           [-sess]
           [-min_srv <minimum-number-of-HSMs>]
           [-timeout <number-of-seconds>]
           [-aad <additional authenticated data filename>]
           [-tag_size <tag size>]
           [-iv_file <IV file>]
           [-attest]
           [-m <wrapping-mechanism>]
           [-t <hash-type>]
           [-nex]
           [-u <user id list>]
           [-m_value <number of users needed for approval>]
           [-noheader]
           [-l <key-label>]
           [-id <key-id>]
           [-kt <key-type>]
           [-kc <key-class>]
           [-i <unwrapping-IV>]
```

Exemple

Ces exemples montrent comment `unWrapKey` importer une clé encapsulée depuis un fichier dans le HSMs. Dans le premier exemple, nous désencapsulons une clé qui a été encapsulée avec la commande [wrapKey](#) `key_mgmt_util` et qui, par conséquent, comporte un en-tête. Dans le deuxième exemple, nous désencapsulons une clé qui a été encapsulée en dehors de `key_mgmt_util` et qui, par conséquent, ne présente pas d'en-tête.

Exemple : Désencapsuler une clé (avec en-tête)

Cette commande importe une copie encapsulée d'une clé symétrique 3DES dans un HSM. La clé est désencapsulée avec une clé AES dotée de l'étiquette 6, qui est identique, du point de vue du chiffrement à celle utilisée pour encapsuler la clé 3DES. La sortie montre que la clé dans le fichier a été désencapsulée et importée, et que le handle de la clé importée est 29.

```
Command: unWrapKey -f 3DES.key -w 6 -m 4
```

```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Key Unwrapped. Key Handle: 29
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple : Désencapsuler une clé (sans en-tête))

Cette commande importe une copie encapsulée d'une clé symétrique 3DES dans un HSM. La clé est désencapsulée avec une clé AES dotée de l'étiquette 6, qui est identique, du point de vue du chiffrement à celle utilisée pour encapsuler la clé 3DES. Étant donné que cette clé 3DES n'a pas été encapsulée avec `key_mgmt_util`, le paramètre `noheader` est spécifié, ainsi que ses paramètres associés obligatoires : une étiquette de clé (`unwrapped3DES`), la classe de clé (4) et le type de clé (21). La sortie montre que la clé dans le fichier a été désencapsulée et importée, et que le handle de la clé importée est 8.

```
Command: unWrapKey -f 3DES.key -w 6 -noheader -l unwrapped3DES -kc 4 -kt 21 -m 4
```

```
Cfm3CreateUnwrapTemplate2 returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm2UnWrapWithTemplate3 returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Key Unwrapped. Key Handle: 8
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```


Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-f

Chemin et nom du fichier qui contient la clé encapsulée.

Obligatoire : oui

-s, sem

Spécifie la clé d'encapsulation. Entrez le handle d'une clé AES ou RSA sur le HSM. Ce paramètre est obligatoire. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Pour créer une clé d'encapsulation, [genSymKey](#) utilisez-la pour générer une clé AES (type 31) ou [gen RSAKey Pair](#) pour générer une paire de clés RSA (type 0). Si vous utilisez une paire de clés RSA, veillez à encapsuler la clé avec l'une des clés et à la désencapsuler avec l'autre. Pour déterminer si une clé peut être utilisée comme clé d'encapsulation, utilisez [getAttribute](#) pour obtenir la valeur de l'attribut OBJ_ATTR_WRAP, représentée par la constante 262.

Obligatoire : oui

-sess

Crée une clé qui existe uniquement dans la session en cours. La clé ne peut pas être récupérée une fois la session terminée.

Utilisez ce paramètre lorsque vous n'avez besoin que brièvement d'une clé, par exemple une clé d'encapsulation qui chiffre, puis déchiffre rapidement, une autre clé. N'utilisez pas de clé de session pour chiffrer les données que vous pourriez avoir besoin de déchiffrer après la fin de la session.

Pour remplacer une clé de session par une clé persistante (jeton), utilisez [setAttribute](#).

Par défaut : la clé est persistante.

Obligatoire : non

`-min_srv`

Spécifie le nombre minimum HSMs sur lequel la clé est synchronisée avant l'expiration de la valeur du `-timeout` paramètre. Si la clé n'est pas synchronisée sur le nombre spécifié de serveurs dans le temps imparti, elle n'est pas créée.

AWS CloudHSM synchronise automatiquement chaque clé avec chaque HSM du cluster. Pour accélérer votre processus, définissez une valeur inférieure `min_srv` au nombre de HSMs dans le cluster et définissez une valeur de délai d'expiration faible. Toutefois, notez que certaines demandes peuvent ne pas générer une clé.

Valeur par défaut : 1

Obligatoire : non

`-timeout`

Spécifie la durée (en secondes) pendant laquelle la commande attend qu'une touche soit synchronisée avec le nombre de touches HSMs spécifié par le `min_srv` paramètre.

Ce paramètre n'est valide que lorsque le paramètre `min_srv` est également utilisé dans la commande.

Par défaut : aucun délai d'expiration. La commande attend indéfiniment et ne renvoie des résultats que lorsque la clé est synchronisée avec le nombre minimum de serveurs.

Obligatoire : non

`-attest`

Exécute un contrôle d'intégrité qui vérifie que le microprogramme sur lequel le cluster est exécuté n'a pas été altéré.

Par défaut : aucune vérification d'attestation.

Obligatoire : non

`-nex`

Rend la clé non extractible. La clé générée ne peut pas être [exportée depuis le HSM](#).

Par défaut : la clé est extractible.

Obligatoire : non

-m

Valeur représentant le mécanisme d'encapsulation. CloudHSM prend en charge les mécanismes suivants :

Mécanisme	Valeur
AES_KEY_WRAP_PAD_PKCS5	4
NIST_AES_WRAP_NO_PAD	5
NIST_AES_WRAP_PAD	6
RSA_AES	7
RSA_OAEP (pour connaître la taille maximale des données, consultez la note plus loin dans cette section)	8
AES_GCM	10
CLOUDHSM_AES_GCM	11
RSA_PKCS (pour connaître la taille maximale des données, consultez la note plus loin dans cette section) Voir la note 1 ci-dessous pour un changement à venir.	12

Obligatoire : oui

 Note

Lorsque vous utilisez le mécanisme RSA_OAEP d'encapsulation, la taille de clé maximale que vous pouvez encapsuler est déterminée par le module de la clé RSA et la longueur du hachage spécifié comme suit : Taille de clé maximale = $\text{modulusLengthIn octets} - (2 * \text{hashLengthIn octets}) - 2$.

Lorsque vous utilisez le mécanisme d'encapsulation RSA_PKCS, la taille maximale de clé que vous pouvez encapsuler est déterminée par le module de la clé RSA comme suit :
 Taille maximale de la clé = (octets -11). modulusLengthIn

-t

Algorithme de hachage	Valeur
SHA1	2
SHA256	3
SHA384	4
SHA512	5
SHA224 (valable pour les mécanismes RSA_AES et RSA_OAEP)	6

Obligatoire : non

-noheader

Si vous désencapsulez une clé qui a été encapsulée en dehors de key_mgmt_util, vous devez spécifier ce paramètre et tous les autres paramètres associés.

Obligatoire : non

Note

Si vous spécifiez ce paramètre, vous devez également spécifier les -noheader paramètres suivants :

- -l

Spécifie l'étiquette à ajouter à la clé désencapsulée.

Obligatoire : oui

- -kc

Spécifie la classe de la clé à désencapsuler. Les valeurs acceptables sont les suivantes :

3 = clé privée d'une paire de clés publique-privée

4 = clé secrète (symétrique)

Obligatoire : oui

- -kt

Spécifie le type de clé à désencapsuler. Les valeurs acceptables sont les suivantes :

0 = RSA

1 = DSA

3 = ECC

16 = GENERIC_SECRET

21 = DES3

31 = AES

Obligatoire : oui

Vous pouvez également éventuellement préciser les paramètres -noheader suivants :

- -id

L'ID à ajouter à la clé désencapsulée.

Obligatoire : non

- -i

Le vecteur d'initialisation de désencapsulage (IV) à utiliserdébiller vecteur d'initialisation (IV) à utiliser.

Obligatoire : non

[1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

Rubriques en relation

- [wrapKey](#)
- [exSymKey](#)
- [imSymKey](#)

Vérifier la signature d'un fichier à l'aide de AWS CloudHSM KMU

Utilisez la `verify` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour confirmer si un fichier a été signé par une clé donnée. Pour cela, la commande `verify` compare un fichier signé à un fichier source et analyse s'ils sont apparentés sur le plan cryptographique en fonction d'une clé publique donnée et du mécanisme de signature. Les fichiers peuvent être connectés à l' AWS CloudHSM aide de [sign](#) cette opération.

Les mécanismes de signature sont représentés par les nombres entiers répertoriés dans la section [Paramètres](#).

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
verify -h

verify -f <message-file>
      -s <signature-file>
      -k <public-key-handle>
      -m <signature-mechanism>
```

Exemple

Ces exemples montrent comment utiliser `verify` pour vérifier si une clé publique spécifique a été utilisée pour signer un fichier donné.

Exemple: Vérifier la signature d'un fichier

Cette commande tente de vérifier si un fichier nommé `hardwareCert.crt` a été signé par clé publique 262276 à l'aide du mécanisme de signature SHA256_RSA_PKCS pour générer le fichier signé `hardwareCertSigned`. Vu que les paramètres donnés présentent une vraie relation de signature, la commande renvoie un message de réussite.

```
Command: verify -f hardwareCert.crt -s hardwareCertSigned -k 262276 -m 1
```

```
Signature verification successful
```

```
Cfm3Verify returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Exemple: Prouver une fausse relation de signature

Cette commande vérifie si un fichier nommé `hardwareCert.crt` a été signé par clé publique 262276 à l'aide du mécanisme de signature SHA256_RSA_PKCS pour générer le fichier signé `userCertSigned`. Vu que les paramètres donnés ne présentent pas de vraie relation de signature, la commande renvoie un message d'erreur.

```
Command: verify -f hardwarecert.crt -s usercertsigned -k 262276 -m 1
```

```
Cfm3Verify returned: 0x1b
```

```
CSP Error: ERR_BAD_PKCS_DATA
```

Parameters

Cette commande accepte les paramètres suivants :

-f

Le nom du fichier message d'origine.

Obligatoire : oui

-s

Le nom du fichier signé.

Obligatoire : oui

-k

Le handle de la clé publique que l'on pense être utilisé pour signer le fichier.

Obligatoire : oui

-m

Un nombre entier qui représente le mécanisme de signature proposé utilisé pour signer le fichier.
Les mécanismes possibles correspondent aux nombres entiers suivants :

Mécanisme de signature	Nombre entier correspondant
SHA1_RSA_PKCS	0
SHA256_RSA_PKCS	1
SHA384_RSA_PKCS	2
SHA512_RSA_PKCS	3
SHA224_RSA_PKCS	4
SHA1_RSA_PKCS_PSS	5
SHA256_RSA_PKCS_PSS	6
SHA384_RSA_PKCS_PSS	7
SHA512_RSA_PKCS_PSS	8
SHA224_RSA_PKCS_PSS	9
ECDSA_SHA1	15
ECDSA_SHA224	16
ECDSA_SHA256	17
ECDSA_SHA384	18
ECDSA_SHA512	19

Obligatoire : oui

Rubriques en relation

- [sign](#)
- [getCert](#)
- [Générez des clés](#)

Exporter une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU

Utilisez la `wrapKey` commande du AWS CloudHSM `key_mgmt_util` pour exporter une copie chiffrée d'une clé symétrique ou privée depuis le module de sécurité matérielle (HSM) vers un fichier. Lorsque vous exécutez `wrapKey`, vous spécifiez la clé à exporter, une clé sur le module HSM pour chiffrer (encapsuler) la clé à exporter et le fichier de sortie.

La commande `wrapKey` écrit la clé chiffrée dans un fichier que vous spécifiez, mais elle ne supprime pas la clé du HSM ou ne vous empêche pas de l'utiliser dans des opérations de chiffrement. Vous pouvez exporter la même clé plusieurs fois.

Seul le propriétaire d'une clé, c'est-à-dire l'utilisateur de chiffrement (CU) ayant créé la clé, peut l'exporter. Les utilisateurs qui partagent la clé peut l'utiliser dans des opérations de chiffrement, mais ne peuvent pas l'exporter.

Pour réimporter la clé chiffrée dans le HSM, utilisez [unWrapKey](#). Pour exporter une clé en texte brut depuis un HSM, utilisez [exSymKey](#) ou selon [exportPrivateKey](#) le cas. La [aesWrapUnwrap](#) commande ne peut pas déchiffrer (déballer) les clés chiffrées `wrapKey`.

Avant d'exécuter une commande `key_mgmt_util`, vous devez [démarrer key_mgmt_util](#) et vous [connecter](#) au HSM en tant qu'utilisateur de chiffrement (CU).

Syntaxe

```
wrapKey -h

wrapKey -k <exported-key-handle>
        -w <wrapping-key-handle>
        -out <output-file>
        [-m <wrapping-mechanism>]
        [-aad <additional authenticated data filename>]
```

```
[-t <hash-type>]  
[-noheader]  
[-i <wrapping IV>]  
[-iv_file <IV file>]  
[-tag_size <num_tag_bytes>]
```

Exemple

Exemple

Cette commande permet d'exporter une clé symétrique Triple DES (3DES) 192 bits (handle de clé 7). Elle utilise une clé AES 256 bits dans le module HSM (handle de clé 14) pour encapsuler la clé 7. Ensuite, elle écrit la clé 3DES chiffrée dans le fichier `3DES-encrypted.key`.

La sortie indique que la clé 7 (clé 3DES) a été correctement encapsulée et écrite dans le fichier spécifié. La clé chiffrée est longue de 307 octets.

```
Command: wrapKey -k 7 -w 14 -out 3DES-encrypted.key -m 4  
  
Key Wrapped.  
  
Wrapped Key written to file "3DES-encrypted.key length 307  
  
Cfm2WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Parameters

-h

Affiche l'aide concernant la commande.

Obligatoire : oui

-k

Poignée de clé de la clé que vous souhaitez exporter. Saisissez le handle de clé d'une clé symétrique ou privée qui vous appartient. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Pour vérifier qu'une clé peut être exportée, utilisez la commande [getAttribute](#) pour obtenir la valeur de l'attribut `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE`, représentée par la constante 354. Pour obtenir de

l'aide sur l'interprétation des attributs de clé, consultez le [AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU](#).

De même, vous pouvez exporter uniquement les clés qui vous appartiennent. Pour trouver le propriétaire d'une clé, utilisez la [getKeyInfo](#) commande.

Obligatoire : oui

-s, sem

Spécifie la clé d'encapsulation. Entrez le handle d'une clé AES ou RSA sur le HSM. Ce paramètre est obligatoire. Pour trouver des handles de clé, utilisez la commande [findKey](#).

Pour créer une clé d'encapsulation, [genSymKey](#) utilisez-la pour générer une clé AES (type 31) ou [gen RSAKey Pair](#) pour générer une paire de clés RSA (type 0). Si vous utilisez une paire de clés RSA, veillez à encapsuler la clé avec l'une des clés et à la désencapsuler avec l'autre. Pour déterminer si une clé peut être utilisée comme clé d'encapsulation, utilisez [getAttribute](#) pour obtenir la valeur de l'attribut OBJ_ATTR_WRAP, représentée par la constante 262.

Obligatoire : oui

-out

Chemin et nom du fichier de sortie. Lorsque la commande aboutit, ce fichier contient une copie chiffrée de la clé exportée. Si le fichier existe déjà, la commande le remplace sans avertissement.

Obligatoire : oui

-m

Valeur représentant le mécanisme d'encapsulation. CloudHSM prend en charge les mécanismes suivants :

Mécanisme	Valeur
AES_KEY_WRAP_PAD_PKCS5	4
NIST_AES_WRAP_NO_PAD	5
NIST_AES_WRAP_PAD	6
RSA_AES	7

Mécanisme	Valeur
RSA_OAEP (pour connaître la taille maximale des données, consultez la note plus loin dans cette section)	8
AES_GCM	10
CLOUDHSM_AES_GCM	11
RSA_PKCS (pour connaître la taille maximale des données, consultez la note plus loin dans cette section) Voir la note 1 ci-dessous pour un changement à venir.	12

Obligatoire : oui

Note

Lorsque vous utilisez le mécanisme RSA_OAEP d'encapsulation, la taille de clé maximale que vous pouvez encapsuler est déterminée par le module de la clé RSA et la longueur du hachage spécifié comme suit : Taille maximale de la clé = (modulusLengthInoctets-2*octets-2). hashLengthIn

Lorsque vous utilisez le mécanisme d'encapsulation RSA_PKCS, la taille maximale de clé que vous pouvez encapsuler est déterminée par le module de la clé RSA comme suit : Taille maximale de la clé = (octets -11). modulusLengthIn

-t

Valeur représentant l'algorithme de hachage. CloudHSM prend en charge les algorithmes suivants :

Algorithme de hachage	Valeur
SHA1	2
SHA256	3

Algorithme de hachage	Valeur
SHA384	4
SHA512	5
SHA224 (valable pour les mécanismes RSA_AES et RSA_OAEP)	6

Obligatoire : non

-aad

Nom de fichier contenant AAD.

 Note

Valide uniquement pour les mécanismes AES_GCM et CLOUDHSM_AES_GCM.

Obligatoire : non

-noheader

Omet l'en-tête qui spécifie les [attributs de clés](#) spécifiques à CloudHSM. Utilisez ce paramètre uniquement si vous prévoyez de désencapsuler la clé à l'aide d'outils en dehors de key_mgmt_util.

Obligatoire : non

-i

Vecteur d'initialisation (IV) (valeur hexadécimale).

 Note

Valide uniquement lorsqu'il est transmis avec le paramètre -noheader pour les mécanismes CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP et NIST_AES_WRAP.

Obligatoire : non

-iv_file

Fichier dans lequel vous voulez écrire la valeur IV obtenue en réponse.

Note

Valide uniquement lorsqu'il est transmis avec le paramètre `-noheader` pour le mécanisme AES_GCM.

Obligatoire : non

-tag_size

Taille de l'étiquette à enregistrer avec le blob encapsulé.

Note

Valide uniquement lorsqu'il est transmis avec le paramètre `-noheader` pour les mécanismes AES_GCM et CLOUDHSM_AES_GCM. La taille minimale de la balise est de huit.

Obligatoire : non

[1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

Rubriques en relation

- [exSymKey](#)
- [imSymKey](#)
- [unWrapKey](#)

AWS CloudHSM référence d'attribut clé pour KMU

Les commandes AWS CloudHSM `key_mgmt_util` utilisent des constantes pour représenter les attributs des clés dans un module de sécurité matériel (HSM). Cette rubrique peut vous aider

à identifier les attributs, à trouver les constantes qui les représentent dans les commandes et à comprendre leurs valeurs.

Vous définissez les attributs d'une clé lors de sa création. Pour modifier l'attribut de jeton qui indique si une clé est persistante ou n'existe que dans la session, utilisez la commande [setAttribute](#) de `key_mgmt_util`. Pour modifier les attributs d'étiquette, d'encapsulage, de désencapsulage, de chiffrement ou de déchiffrement, utilisez la commande `setAttribute` de `cloudhsm_mgmt_util`.

Pour obtenir la liste des attributs et de leurs constantes, utilisez [listAttributes](#). Pour obtenir les valeurs d'attribut d'une clé, utilisez [getAttribute](#).

Le tableau suivant répertorie les attributs de clé, leurs constantes et leurs valeurs valides.

Attribut	Constant	Valeurs
OBJ_ATTR_ALL	512	Représente tous les attributs.
OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE	357	0 : False. 1 : True.
OBJ_ATTR_CLASS	0	2 : Clé publique dans une paire de clés publique-privée. 3 : Clé privée dans une paire de clés publique-privée. 4 : Clé secrète (symétrique).
OBJ_ATTR_DECRYPT	261	0 : False. 1 : True. La clé peut être utilisée pour déchiffrer les données.
OBJ_ATTR_DERIVE	268	0 : False. 1 : True. La fonction dérive la clé.
OBJ_ATTR_DESTROYABLE	370	0 : False.

Attribut	Constant	Valeurs
		1 : True.
OBJ_ATTR_ENCRYPT	260	0 : False. 1 : True. La clé peut être utilisée pour chiffrer les données.
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE	354	0 : False. 1 : True. La clé peut être exportée depuis le HSMs.
OBJ_ATTR_ID	258	Chaîne définie par l'utilisateur. Elle doit être unique dans le cluster. La valeur par défaut est une chaîne vide.
OBJ_ATTR_KCV	371	Valeur de contrôle de clé de la clé. Pour plus d'informations, consultez Informations supplémentaires .
OBJ_ATTR_KEY_TYPE	256	0 : RSA. 1 : DSA. 3 : EC. 16 : Secret générique. 18 ans : RC4. 21 : Triple DES (3DES). 31 : AES.

Attribut	Constant	Valeurs
OBJ_ATTR_LABEL	3	Chaîne définie par l'utilisateur. Elle n'est pas tenue d'être unique dans le cluster.
OBJ_ATTR_LOCAL	355	0. Faux. La clé a été importée dans le HSMs. 1 : True.
OBJ_ATTR_MODULUS	288	Module qui a été utilisé pour générer une paire de clés RSA. Pour les clés EC, cette valeur représente le codage DER de la ECPPoint valeur ANSI X9.62 « Q » au format hexadécimal. Pour les autres types de clé, cet attribut n'existe pas.
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS	289	Longueur du module qui a été utilisé pour générer une paire de clés RSA. Pour les clés EC, cela représente l'ID de la courbe elliptique utilisée pour générer la clé. Pour les autres types de clé, cet attribut n'existe pas.
OBJ_ATTR_NEVER_EXPORTABLE	356	0 : False. 1 : True. La clé ne peut pas être exportée depuis le HSMs.

Attribut	Constant	Valeurs
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT	290	Exposant public utilisé pour générer une paire de clés RSA. Pour les autres types de clé, cet attribut n'existe pas.
OBJ_ATTR_PRIVATE	2	0 : False. 1 : True. Cet attribut indique si les utilisateurs non authentifiés peuvent répertorier les attributs de la clé. Étant donné que le fournisseur CloudHSM PKCS#11 ne prend actuellement pas en charge les sessions publiques, cet attribut est défini sur 1 pour toutes les clés (y compris les clés publiques dans une paire de clés publique-privée).
OBJ_ATTR_SENSITIVE	259	0 : False. Clé publique dans une paire de clés publique-privée. 1 : True.
OBJ_ATTR_SIGN	264	0 : False. 1 : True. La clé peut être utilisée pour la signature (clés privées).
OBJ_ATTR_TOKEN	1	0 : False. Clé de session. 1 : True. Clé persistante.

Attribut	Constant	Valeurs
OBJ_ATTR_TRUSTED	134	0 : False. 1 : True.
OBJ_ATTR_UNWRAP	263	0 : False. 1 : True. La clé peut être utilisée pour déchiffrer les clés.
OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE	1073742354	Les valeurs doivent utiliser le modèle d'attribut appliqué à toute clé désencapsulée à l'aide de cette clé d'encapsulation.
OBJ_ATTR_VALUE_LEN	353	Longueur de clé en octets
OBJ_ATTR_VERIFY	266	0 : False. 1 : True. La clé peut être utilisée pour la vérification (clés publiques).
OBJ_ATTR_WRAP	262	0 : False. 1 : True. La clé peut être utilisée pour chiffrer les clés.
OBJ_ATTR_WRAP_TEMPLATE	1073742353	Les valeurs doivent utiliser le modèle d'attribut pour correspondre à la clé encapsulée à l'aide de cette clé d'encapsulation.
OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED	528	0 : False. 1 : True.

Informations supplémentaires

Valeur de contrôle de clé (kcv)

La valeur de contrôle de clé (KCV) est un hachage ou une somme de contrôle sur 3 octets d'une clé qui est générée lorsque le HSM importe ou génère une clé. Vous pouvez également calculer un KCV en dehors du HSM, par exemple après avoir exporté une clé. Vous pouvez ensuite comparer les valeurs KCV pour confirmer l'identité et l'intégrité de la clé. Pour obtenir le KCV d'une clé, utilisez [getAttribute](#).

AWS CloudHSM utilise la méthode standard suivante pour générer une valeur de contrôle clé :

- Clés symétriques : les 3 premiers octets du résultat du chiffrement d'un bloc zéro avec la clé.
- Paires de clés asymétriques : les 3 premiers octets du hachage SHA-1 de la clé publique.
- Clés HMAC : la KCV pour les clés HMAC n'est pas prise en charge pour le moment.

Opérations de déchargement avec le client AWS CloudHSM SDKs

Utilisez un SDK client pour décharger les opérations cryptographiques des applications basées sur une plate-forme ou un langage vers des modules de sécurité matériels (HSMs).

AWS CloudHSM propose deux versions principales, et le SDK client 5 est la plus récente. Il offre de nombreux avantages par rapport au SDK client 3 (la série précédente). Pour plus d'informations, consultez [Avantages du SDK client 5](#). Pour plus d'informations sur les plateformes prises en charge, veuillez consulter [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 5](#).

Les rubriques suivantes décrivent comment travailler avec AWS CloudHSM le client SDKs.

AWS CloudHSM prend en charge les composants suivants :

[the section called “Bibliothèque PKCS #11”](#)

PKCS #11 est une norme permettant d'effectuer des opérations cryptographiques sur des modules de sécurité matériels (HSMs). AWS CloudHSM propose des implémentations de la bibliothèque PKCS #11 conformes à la version 2.40 de PKCS #11.

[the section called “OpenSSL Dynamic Engine”](#)

Le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL vous permet de décharger des opérations cryptographiques vers votre cluster CloudHSM via l'API OpenSSL.

[the section called “Fournisseur OpenSSL”](#)

Le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL Dynamic Engine vous permet de décharger les opérations cryptographiques vers votre cluster CloudHSM via l'API du fournisseur OpenSSL.

[the section called “Fournisseur JCE”](#)

Le fournisseur AWS CloudHSM JCE est conforme à l'architecture cryptographique Java (JCA). Le fournisseur vous permet d'effectuer des opérations cryptographiques sur le HSM.

[the section called “Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)”](#)

Le AWS CloudHSM client pour Windows inclut les fournisseurs CNG et KSP.

Rubriques

- [Vérifiez la version de votre SDK AWS CloudHSM client](#)

- [Comparaison de la prise en charge des composants du SDK AWS CloudHSM client](#)
- [Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#)
- [Utilisation du SDK client 5 pour travailler avec AWS CloudHSM](#)
- [Utilisation de la version précédente du SDK pour travailler avec AWS CloudHSM](#)

Vérifiez la version de votre SDK AWS CloudHSM client

Utilisez les commandes suivantes pour vérifier la version du SDK client que vous utilisez. AWS CloudHSM

Amazon Linux

Utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

Amazon Linux 2

Utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

CentOS 6

Utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

CentOS 7

Utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

CentOS 8

Utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

RHEL 6

Utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

RHEL 7

Utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

RHEL 8

Utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

Ubuntu 16.04 LTS

Utilisez la commande suivante :

```
apt list --installed | grep ^cloudhsm
```

Ubuntu 18.04 LTS

Utilisez la commande suivante :

```
apt list --installed | grep ^cloudhsm
```

Ubuntu 20.04 LTS

Utilisez la commande suivante :

```
apt list --installed | grep ^cloudhsm
```

Windows Server

Utilisez la commande suivante :

```
wmic product get name,version
```

Comparaison de la prise en charge des composants du SDK AWS CloudHSM client

Outre les outils de ligne de commande, le SDK client 3 contient des composants qui permettent de décharger les opérations cryptographiques vers le HSM à partir de diverses applications basées sur des plateformes ou des langages. Le SDK client 5 est identique au SDK client 3, sauf qu'il ne prend pas encore en charge les fournisseurs CNG et KSP. Le tableau suivant compare la disponibilité des composants dans le SDK client 3 et le SDK client 5.

Composant	SDK client 5	SDK client 3
Bibliothèque PKCS #11	Oui	Oui
Fournisseur JCE	Oui	Oui
OpenSSL Dynamic Engine	Oui	Oui
Fournisseur de stockage de clés (KSP)	Oui	Oui
Utilitaire de gestion CloudHSM (CMU) ¹	Oui	Oui
Utilitaire de gestion des clés (KMU) ¹	Oui	Oui
Outil de configuration	Oui	Oui

[1] Les composants CMU et KMU sont inclus dans l'interface de ligne de commande CloudHSM avec le SDK client 5.

Les sections suivantes décrivent les composants.

Bibliothèque PKCS #11

PKCS #11 est une norme permettant d'effectuer des opérations cryptographiques sur des modules de sécurité matériels (HSMs). AWS CloudHSM propose des implémentations de la bibliothèque PKCS #11 conformes à la version 2.40 de PKCS #11.

- Pour le SDK client 3, la bibliothèque PKCS #11 est un composant Linux uniquement compatible avec le support de base de Linux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Support Linux pour le SDK client 3”](#).
- Pour le SDK client 5, la bibliothèque PKCS #11 est un composant multiplateforme compatible avec le support de base du SDK client 5 de Linux et de Windows. Pour plus d'informations, consultez [the section called “Support Linux pour le SDK client 5”](#) et [the section called “Support Windows pour le SDK client 5”](#).

Utilitaire de gestion CloudHSM (CMU)

L'outil de ligne de commande CloudHSM Management Utility (CMU) aide les responsables du chiffrement à gérer les utilisateurs dans le. HSMs Il inclut des outils permettant de créer, supprimer et répertorier des utilisateurs, et de modifier des mots de passe utilisateur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS CloudHSM Utilitaire de gestion \(CMU\)](#).

Utilitaire de gestion des clés (KMU)

L'utilitaire de gestion des clés (KMU) est un outil en ligne de commande qui aide les utilisateurs de chiffrement (CU) à gérer les clés des modules de sécurité matériels (HSM). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS CloudHSM Utilitaire de gestion des clés \(KMU\)](#).

Fournisseur JCE

Le fournisseur AWS CloudHSM JCE est conforme à l'architecture cryptographique Java (JCA). Le fournisseur vous permet d'effectuer des opérations cryptographiques sur le HSM.

Le fournisseur JCE est un composant uniquement pour Linux qui correspond au support de base de Linux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Support Linux pour le SDK client 3”](#).

- Pour le SDK client 3, OpenJDK 1.8 est requis

OpenSSL Dynamic Engine

Le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL vous permet de décharger des opérations cryptographiques vers votre cluster CloudHSM via l'API OpenSSL.

- Pour le SDK client 3, le moteur dynamique OpenSSL est un composant uniquement Linux qui ne correspond pas au support de base de Linux. Consultez les exclusions ci-dessous.
 - Nécessite OpenSSL 1.0.2[f+]

Plateformes non prises en charge :

- CentOS 8
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8
- Ubuntu 18.04 LTS

Ces plateformes sont fournies avec une version d'OpenSSL incompatible avec OpenSSL Dynamic Engine for Client SDK 3. AWS CloudHSM prend en charge ces plateformes avec OpenSSL Dynamic Engine for Client SDK 5.

- Pour le SDK client 5, le moteur dynamique OpenSSL est un composant uniquement pour Linux qui nécessite OpenSSL 1.0.2, 1.1.1 ou 3.x.

Fournisseur de stockage de clés (KSP)

Le Key Storage Provider (KSP) est une API cryptographique spécifique au système d'exploitation Microsoft Windows.

Pour le SDK client 3, les fournisseurs CNG et KSP sont des composants Windows uniquement compatibles avec le support de base de Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Support Windows pour AWS CloudHSM le SDK client 3](#).

Pour le SDK client 5, le fournisseur de stockage de clés (KSP) est un composant Windows uniquement compatible avec le support de base de Windows. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Support Windows pour AWS CloudHSM le SDK client 5](#).

Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5

Dans AWS CloudHSM, les applications client exécutent des opérations cryptographiques à l'aide du kit de développement logiciel (SDK) AWS CloudHSM client. Le SDK client 5 est le SDK principal auquel de nouvelles fonctionnalités et un support de plateforme continuent d'être ajoutés.

Le SDK client 3 inclut deux outils de ligne de commande distincts : le CMU pour la gestion des utilisateurs et le KMU pour la gestion des clés et l'exécution des opérations avec les clés. Le SDK client 5 consolide les fonctions de la CMU et de la KMU (outils proposés avec le SDK client 3) en

un seul outil, le. [AWS CloudHSM Interface de ligne de commande \(CLI\)](#) Les opérations de gestion des utilisateurs se trouvent sous les sous-commandes [Catégorie d'utilisateur dans la CLI CloudHSM](#) et [La catégorie de quorum dans la CLI CloudHSM](#). Les opérations de gestion des clés se trouvent sous la [sous-commande clé](#), et les opérations cryptographiques se trouvent sous la sous-commande [cryptographique](#). Voir [Référence pour les commandes de la CLI CloudHSM](#) pour une liste complète des commandes.

Pour connaître les avantages de la migration, voir [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#).

Consultez les rubriques suivantes pour obtenir des instructions détaillées sur la migration du SDK client 3 vers le SDK client 5. La dernière version du SDK AWS CloudHSM client est la 5.16.

- [Migrez votre bibliothèque AWS CloudHSM PKCS #11 du SDK client 3 vers le SDK client 5](#)
- [Migrez votre moteur dynamique OpenSSL du SDK client 3 AWS CloudHSM vers le SDK client 5](#)
- [Migrez votre fournisseur de stockage de clés \(KSP\) du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#)
- [Migrez votre fournisseur JCE du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#)

Pour les fonctionnalités ou les cas d'utilisation non pris en charge par la CLI CloudHSM, contactez. [AWS Support](#)

Migrez votre bibliothèque AWS CloudHSM PKCS #11 du SDK client 3 vers le SDK client 5

Utilisez cette rubrique pour migrer votre [bibliothèque AWS CloudHSM PKCS #11](#) du SDK client 3 vers le SDK client 5. Pour connaître les avantages de la migration, voir [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#).

Dans AWS CloudHSM, les applications client exécutent des opérations cryptographiques à l'aide du kit de développement logiciel (SDK) AWS CloudHSM client. Le SDK client 5 est le SDK principal auquel de nouvelles fonctionnalités et un support de plateforme continuent d'être ajoutés.

Pour consulter les instructions de migration pour tous les fournisseurs, voir [Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#).

Préparez-vous en faisant face aux changements les plus importants

Passez en revue ces modifications majeures et mettez à jour votre application dans votre environnement de développement en conséquence.

Les mécanismes d'enroulement ont changé

Mécanisme du SDK client 3	Mécanisme équivalent du SDK client 5
CKM_AES_KEY_WRAP	CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_P KCS5_PAD
CKM_AES_KEY_WRAP_PAD	CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_Z ERO_PAD
CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_P KCS5_PAD	CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_P KCS5_PAD
CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD	CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD
CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_Z ERO_PAD	CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_Z ERO_PAD

ECDH

Dans le SDK client 3, vous pouvez utiliser ECDH et spécifier un KDF. Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible dans le SDK client 5. Si votre application a besoin de cette fonctionnalité, veuillez contacter [l'assistance](#).

Les poignées de touches sont désormais spécifiques à la session

Pour utiliser correctement les descripteurs de clé dans le SDK client 5, vous devez obtenir des descripteurs de clé chaque fois que vous exécutez une application. Si vous avez des applications existantes qui utiliseront les mêmes descripteurs de clé au cours de différentes sessions, vous devez modifier votre code pour obtenir le descripteur de clé à chaque exécution de l'application. Pour plus d'informations sur la récupération des descripteurs de touches, consultez [cet exemple AWS CloudHSM PKCS #11](#). Cette modification est conforme à la [spécification PKCS #11 2.40](#).

Migrer vers le SDK client 5

Suivez les instructions de cette section pour migrer du SDK client 3 vers le SDK client 5.

 Note

Amazon Linux, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, CentOS 6, CentOS 8 et RHEL 6 ne sont actuellement pas pris en charge avec le SDK client 5. Si vous utilisez actuellement l'une de ces plateformes avec le SDK client 3, vous devrez en choisir une autre lors de la migration vers le SDK client 5.

1. Désinstallez la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-pkcs11
```

CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-pkcs11
```

RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-pkcs11
```

RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-pkcs11
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client-pkcs11
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client-pkcs11
```

2. Arrêtez le démon client pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl stop cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl stop cloudhsm-client
```

3. Désinstallez le démon client pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client
```

Note

Les configurations personnalisées doivent être réactivées.

4. Installez la bibliothèque PKCS #11 du SDK client en suivant les étapes décrites dans. [Installation de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
5. Le SDK client 5 introduit un nouveau format de fichier de configuration et un outil d'amorçage en ligne de commande. Pour démarrer votre bibliothèque PKCS #11 du SDK client 5, suivez les instructions répertoriées dans le guide de l'utilisateur ci-dessous. [Amorcez le SDK client](#)
6. Dans votre environnement de développement, testez votre application. Mettez à jour votre code existant pour corriger les modifications importantes avant votre migration finale.

Rubriques en relation

- [Les meilleures pratiques pour AWS CloudHSM](#)

Migrez votre moteur dynamique OpenSSL du SDK client 3 AWS CloudHSM vers le SDK client 5

Utilisez cette rubrique pour migrer votre moteur [dynamique OpenSSL](#) du SDK client 3 AWS CloudHSM vers le SDK client 5. Pour connaître les avantages de la migration, voir [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#).

Dans AWS CloudHSM, les applications client exécutent des opérations cryptographiques à l'aide du kit de développement logiciel (SDK) AWS CloudHSM client. Le SDK client 5 est le SDK principal auquel de nouvelles fonctionnalités et un support de plateforme continuent d'être ajoutés.

 Note

La génération de nombres aléatoires n'est actuellement pas prise en charge dans le SDK client 5 avec OpenSSL Dynamic Engine.

Pour consulter les instructions de migration pour tous les fournisseurs, voir [Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#).

Migrer vers le SDK client 5

Suivez les instructions de cette section pour migrer du SDK client 3 vers le SDK client 5.

 Note

Amazon Linux, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, CentOS 6, CentOS 8 et RHEL 6 ne sont actuellement pas pris en charge avec le SDK client 5. Si vous utilisez actuellement l'une de ces plateformes avec le SDK client 3, vous devrez en choisir une autre lors de la migration vers le SDK client 5.

1. Désinstallez le moteur dynamique OpenSSL pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-dyn
```

CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-dyn
```

RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-dyn
```


RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-dyn
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client-dyn
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client-dyn
```

2. Arrêtez le démon client pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl stop cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl stop cloudhsm-client
```

3. Désinstallez le démon client pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client
```

Note

Les configurations personnalisées doivent être réactivées.

4. Installez le SDK client OpenSSL Dynamic Engine en suivant les étapes décrites dans. [Installation du moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 5](#)
5. Le SDK client 5 introduit un nouveau format de fichier de configuration et un outil d'amorçage en ligne de commande. Pour démarrer votre moteur dynamique OpenSSL Client SDK 5, suivez les instructions répertoriées dans le guide de l'utilisateur ci-dessous. [Amorcez le SDK client](#)
6. Dans votre environnement de développement, testez votre application. Mettez à jour votre code existant pour corriger les modifications importantes avant votre migration finale.

Rubriques en relation

- [Les meilleures pratiques pour AWS CloudHSM](#)

Migrez votre fournisseur de stockage de clés (KSP) du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5

Cette rubrique explique comment migrer votre [fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5. La dernière version du SDK AWS CloudHSM client est la 5.16. Pour plus d'informations sur les avantages de la migration, consultez [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#).

Dans AWS CloudHSM, vous utilisez le kit de développement logiciel (SDK) AWS CloudHSM client pour effectuer des opérations cryptographiques. Le SDK client 5 est le SDK principal qui reçoit les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour de support de la plateforme.

Pour les instructions de migration pour tous les fournisseurs, voir [Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#).

Migrer vers le SDK client 5

1. Arrêtez le démon client pour le SDK client 3.

```
PS C:\> Stop-Service "AWS CloudHSM Client"
```

2. Installez le fournisseur de stockage de clés (KSP) du SDK client (KSP) sur votre instance Windows Server. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Installation du fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#).
3. Configurez votre fournisseur de stockage de clés (KSP) du SDK client (KSP) à l'aide du nouveau format de fichier de configuration et de l'outil de démarrage en ligne de commande. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Amorcez le SDK client](#).
4. Le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM le SDK client 5 inclut le mode de SDK3 compatibilité pour prendre en charge les fichiers de référence clés générés dans. SDK3 Pour de plus amples informations, veuillez consulter [SDK3 mode de compatibilité pour le fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour AWS CloudHSM](#).

Note

Vous devez activer le mode de SDK3 compatibilité lorsque vous utilisez les fichiers de référence clés générés par le SDK client 3 avec le SDK client 5.

Migrer vers de nouvelles instances Windows Server

1. Effectuez toutes les étapes de [la section Migrer vers le SDK client 5](#) sur vos nouvelles instances Windows Server.
2. Vérifiez les fichiers de référence clés existants

Sur votre instance Windows Server d'origine, recherchez la présence de fichiers de référence clés dans `C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition`.

- Si des fichiers de référence clés existent, copiez tout le contenu sous « `C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP y GlobalPartition` » dans le même chemin de répertoire sur votre nouvelle instance Windows Server. Créez le répertoire s'il n'existe pas.
- Si les fichiers de référence clés n'existent pas, utilisez-les `cloudhsm-cli key generate-file --encoding ksp-key-reference` sur votre nouvelle instance Windows Server pour les créer. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Génération de références clés KSP \(Windows\)](#).

3. Vérifier le certificat racine

Vérifiez votre certificat racine auprès des autorités de certification racine fiables :

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store Root
```

```
Root "Trusted Root Certification Authorities"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Issuer: CN=MYRootCA
Signature matches Public Key
```

```
Root Certificate: Subject matches Issuer
Cert Hash(sha1): cert-hash
No key provider information
Cannot find the certificate and private key for decryption.
CertUtil: -store command completed successfully.
```

Note

Notez le numéro de série du certificat à utiliser à l'étape suivante.

4. Exporter le certificat racine

Exportez le certificat racine vers un fichier :

```
certutil -store Root certificate-serial-number root-certificate-name.cer
```

5. Vérifier le certificat HSM-Backend

Vérifiez votre certificat HSM-backend dans le magasin de certificats personnels :

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store My

my "Personal"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
  NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
  NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Subject: CN=www.mydomain.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology,
  L=Houston, S=Texas, C=US
Non-root Certificate
Cert Hash(sha1): cert-hash
  Key Container = key-container-name
  Provider = Cavium Key Storage Provider
Private key is NOT exportable
Encryption test passed
CertUtil: -store command completed successfully.
```

 Note

Notez le numéro de série du certificat à utiliser à l'étape suivante.

6. Exporter le certificat HSM-backend

Exportez le certificat HSM-Backend vers un fichier :

```
certutil -store My certificate-serial-number signed-certificate-name.cer
```

7. Importer le certificat racine

Sur votre nouvelle instance Windows :

1. Copiez le fichier CA racine sur votre nouvelle instance Windows
2. Importez le certificat :

```
certutil -addstore Root root-certificate-name.cer
```

8. Vérifier l'installation du certificat racine

Vérifiez que le certificat racine est correctement installé :

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store Root

Root "Trusted Root Certification Authorities"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Issuer: CN=MYRootCA
Signature matches Public Key
Root Certificate: Subject matches Issuer
Cert Hash(sha1): cert-hash
No key provider information
Cannot find the certificate and private key for decryption.
CertUtil: -store command completed successfully.
```

9. Importer un certificat HSM-Backend

Sur votre nouvelle instance Windows :

1. Copiez le certificat HSM-Backend sur votre nouvelle instance Windows
2. Importez le certificat :

```
certutil -addstore My signed-certificate-name.cer
```

10. Vérifier l'installation du certificat HSM-backend

Vérifiez que le certificat HSM-Backend est correctement installé :

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store My

my "Personal"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Subject: CN=www.mydomain.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology,
L=Houston, S=Texas, C=US
Non-root Certificate
Cert Hash(sha1): cert-hash
No key provider information
Cannot find the certificate and private key for decryption.
CertUtil: -store command completed successfully.
```

Note

Notez le numéro de série du certificat à utiliser dans les étapes suivantes.

11. Création d'un fichier de référence clé (facultatif)

Effectuez cette étape uniquement si vous devez créer un nouveau fichier de référence clé. Sinon, passez à l'étape suivante.

Note

Cette fonctionnalité n'est disponible que dans les versions 5.16.0 et ultérieures du SDK.

1. Installez [OpenSSL](#) et extrayez le module :

```
openssl x509 -in signed-certificate-name.cer -modulus -noout
```

Note

La commande OpenSSL affiche le module au format :. Modulus=*modulus-value*
Notez le *modulus-value* à utiliser dans la commande suivante.

2. Créez un fichier de référence clé avec la CLI CloudHSM, voir : [Génération de références clés KSP \(Windows\)](#)

```
& "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" key generate-  
file --encoding ksp-key-reference --filter attr.class=private-key  
attr.modulus=0xmodulus-value
```

Note

Les arguments de la commande *modulus-value* in CloudHSM CLI doivent être 0x
préfixés par un préfixe pour indiquer le format hexadécimal.
Les fichiers de référence clés sont créés dans C:\Users\Default\AppData
\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition.

12. Création d'une configuration de réparation

Créez un fichier nommé `repair.txt` avec le contenu suivant:

```
[Properties]  
11 = "" ; Add friendly name property  
2 = "{text}" ; Add Key Provider Information property  
_continue_="Container=key-container-name&"  
_continue_="Provider=Cavium Key Storage Provider&"  
_continue_="Flags=0&"  
_continue_="KeySpec=2"
```


Note

Remplacez *key-container-name* par le nom de fichier de référence clé deC :
 \Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP
 \GlobalPartition.

13. Boutique de certificats de réparation

Exécutez la commande de réparation :

```
certutil -repairstore My certificate-serial-number repair.txt
```

Note

Le numéro de série du certificat est obtenu lors des étapes précédentes lors de la vérification de l'installation du certificat HSM-backend.

14. Vérifier l'association des certificats

Vérifiez que le certificat est correctement associé :

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store My

my "Personal"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Subject: CN=www.mydomain.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology,
L=Houston, S=Texas, C=US
Non-root Certificate
Cert Hash(sha1): cert-hash
Key Container = key-container-name
Provider = Cavium Key Storage Provider
Private key is NOT exportable
ERROR: Could not verify certificate public key against private key
CertUtil: -store command completed successfully.
```

Vérifiez que le résultat indique :

- Le nom correct du conteneur clé
- Le fournisseur de stockage de clés Cavium
- ERROR: Could not verify certificate public key against private keyIl s'agit d'un problème connu, voir [Problème : échec de la vérification d'un magasin de certificats](#)

15. Testez votre application

Avant de terminer la migration :

1. Testez votre application dans votre environnement de développement
2. Mettez à jour votre code pour corriger les modifications importantes
3. Pour obtenir des conseils spécifiques à l'application, voir [Intégration d'applications tierces avec AWS CloudHSM](#)

Vérifiez la migration

Une fois les étapes de migration terminées, vérifiez que :

- Vos certificats sont correctement installés dans les magasins de certificats appropriés
- Les fichiers de référence clés sont présents au bon endroit
- Votre application peut effectuer des opérations cryptographiques à l'aide des certificats migrés

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de la migration, vérifiez :

- Tous les certificats sont correctement exportés depuis le système source
- Les numéros de série des certificats correspondent entre les systèmes
- Les noms des conteneurs clés dans le fichier repair.txt correspondent à vos fichiers de référence clés
- SDK3 le mode de compatibilité est activé si vous utilisez des SDK3 fichiers de référence clés générés par

Rubriques en relation

- [Les meilleures pratiques pour AWS CloudHSM](#)

Migrez votre fournisseur JCE du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5

Utilisez cette rubrique pour migrer votre [fournisseur JCE](#) du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5. Pour connaître les avantages de la migration, voir [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#).

Dans AWS CloudHSM, les applications client exécutent des opérations cryptographiques à l'aide du kit de développement logiciel (SDK) AWS CloudHSM client. Le SDK client 5 est le SDK principal auquel de nouvelles fonctionnalités et un support de plateforme continuent d'être ajoutés.

Le fournisseur JCE du SDK client 3 utilise des classes personnalisées APIs qui ne font pas partie de la spécification JCE standard. Le SDK client 5 pour le fournisseur JCE est conforme à la spécification JCE et est rétroincompatible avec le SDK client 3 dans certains domaines. Les applications du client peuvent nécessiter des modifications dans le cadre de la migration vers le SDK client 5. Cette section décrit les modifications requises pour une migration réussie.

Pour consulter les instructions de migration pour tous les fournisseurs, voir [Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#).

Rubriques

- [Préparez-vous en faisant face aux changements les plus importants](#)
- [Migrer vers le SDK client 5](#)
- [Rubriques en relation](#)

Préparez-vous en faisant face aux changements les plus importants

Passez en revue ces modifications majeures et mettez à jour votre application dans votre environnement de développement en conséquence.

La classe et le nom du fournisseur ont changé

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
Classe et nom du fournisseur	La classe de fournisseur JCE du SDK client 3 est appelée <code>CaviumProvider</code> et porte le nom du fournisseur. <code>Cavium</code>	Dans le SDK client 5, la classe <code>Provider</code> est appelée <code>CloudHsmProvider</code> et porte le nom <code>CloudHSM</code> du fournisseur.	Un exemple d'initialisation de l' <code>CloudHsmProvider</code> objet est disponible dans le référentiel AWS CloudHSM GitHub d'exemples .

La connexion explicite a changé, la connexion implicite n'a pas changé

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
Login explicite	Le SDK client 3 utilise la <code>LoginManager</code> classe pour une connexion ¹ explicite.	Dans le SDK client 5, le <code>CloudHSM</code> fournisseur implémente <code>AuthProvider</code> une connexion explicite. <code>AuthProvider</code> est une classe Java standard qui suit la méthode idiomatique de Java pour se connecter à un fournisseur. Grâce à la gestion améliorée de l'état de connexion dans le SDK client 5, les applications n'ont plus besoin de	Pour un exemple d'utilisation de la connexion explicite avec le SDK client 5, consultez l' <code>LoginRunner</code> exemple dans le référentiel d'exemples GitHub AWS CloudHSM .

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
		surveiller et d'effectuer des connexions lors des ² reconnexions.	
Login implicite	Aucune modification n'est requise pour la connexion implicite. Le même fichier de propriétés et toutes les variables d'environnement continueront de fonctionner pour la connexion implicite lors de la migration du SDK client 3 vers le SDK client 5.		Pour un exemple d'utilisation de la connexion implicite avec le SDK client 5, consultez l' LoginRunner exemple dans le référentiel AWS CloudHSM GitHub d'exemples.

- [1] Extrait de code du SDK client 3 :

```
LoginManager lm = LoginManager.getInstance();

lm.login(partition, user, pass);
```

- [2] Extrait de code du SDK client 5 :

```
// Construct or get the existing provider object
AuthProvider provider = new CloudHsmProvider();

// Call login method on the CloudHsmProvider object
// Here loginHandler is a CallbackHandler
provider.login(null, loginHandler);
```

Pour un exemple d'utilisation de la connexion explicite avec le SDK client 5, consultez l'[LoginRunner exemple](#) dans le référentiel AWS CloudHSM GitHub d'exemples.

La génération de clés a changé

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
Génération de clés	Dans le SDK client 3, <code>Cavium[Key-type]AlgorithmParameterSpec</code> est utilisé pour spécifier les paramètres de génération de clés. Pour un extrait de code, voir note de bas de page. 1	Dans le SDK client 5, <code>KeyAttributesMap</code> est utilisé pour spécifier les attributs de génération de clés. Pour un extrait de code, voir note de bas de page. 2	Pour un exemple expliquant comment l'utiliser <code>KeyAttributesMap</code> pour générer une clé symétrique, consultez l' SymmetricKeys exemple dans le référentiel d'exemples GitHub AWS CloudHSM.
Génération de paires de clés	Dans le SDK client 3, <code>Cavium[Key-type]AlgorithmparameterSpec</code> est utilisé pour spécifier les paramètres de génération de paires de clés. Pour un extrait de code, voir note de bas de page. 3	Dans le SDK client 5, <code>KeyPairAttributesMap</code> est utilisé pour spécifier ces paramètres. Pour un extrait de code, voir note de bas de page. 4	Pour un exemple sur la façon de <code>KeyAttributesMap</code> générer une clé asymétrique, consultez l' AsymmetricKeys exemple dans le référentiel AWS CloudHSM GitHub d'échantillons.

- [1] Extrait de code de génération de clé du SDK client 3 :

```
KeyGenerator keyGen = KeyGenerator.getInstance("AES", "Cavium");
CaviumAESKeyGenParameterSpec aesSpec = new CaviumAESKeyGenParameterSpec(
    keySizeInBits,
    keyLabel,
    isExtractable,
```

```
isPersistent);  
keyGen.init(aesSpec);  
SecretKey aesKey = keyGen.generateKey();
```

- [2] Extrait de code de génération de clé du SDK client 5 :

```
KeyGenerator keyGen = KeyGenerator.getInstance("AES",  
CloudHsmProvider.PROVIDER_NAME);  
  
final KeyAttributesMap aesSpec = new KeyAttributesMap();  
aesSpec.put(KeyAttribute.LABEL, keyLabel);  
aesSpec.put(KeyAttribute.SIZE, keySizeInBits);  
aesSpec.put(KeyAttribute.EXTRACTABLE, isExtractable);  
aesSpec.put(KeyAttribute.TOKEN, isPersistent);  
  
keyGen.init(aesSpec);  
SecretKey aesKey = keyGen.generateKey();
```

- [3] Extrait de code de génération de paires de clés du SDK client 3 :

```
KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("rsa", "Cavium");  
CaviumRSAKeyGenParameterSpec spec = new CaviumRSAKeyGenParameterSpec(  
keySizeInBits,  
new BigInteger("65537"),  
label + ":public",  
label + ":private",  
isExtractable,  
isPersistent);  
  
keyPairGen.initialize(spec);  
  
keyPairGen.generateKeyPair();
```

- [4] Extrait de code de génération de 5 paires de clés du SDK client :

```
KeyPairGenerator keyPairGen =  
KeyPairGenerator.getInstance("RSA", providerName);  
  
// Set attributes for RSA public key  
final KeyAttributesMap publicKeyAttrsMap = new KeyAttributesMap();  
publicKeyAttrsMap.putAll(additionalPublicKeyAttributes);  
publicKeyAttrsMap.put(KeyAttribute.LABEL, label + ":Public");  
publicKeyAttrsMap.put(KeyAttribute.MODULUS_BITS, keySizeInBits);
```

```

publicKeyAttrsMap.put(KeyAttribute.PUBLIC_EXPONENT,
new BigInteger("65537").toByteArray());

// Set attributes for RSA private key
final KeyAttributesMap privateKeyAttrsMap = new KeyAttributesMap();
privateKeyAttrsMap.putAll(additionalPrivateKeyAttributes);
privateKeyAttrsMap.put(KeyAttribute.LABEL, label + ":Private");

// Create KeyPairAttributesMap and use that to initialize the
// keyPair generator
KeyPairAttributesMap keyPairSpec =
new KeyPairAttributesMapBuilder()
.withPublic(publicKeyAttrsMap)
.withPrivate(privateKeyAttrsMap)
.build();

keyPairGen.initialize(keyPairSpec);
keyPairGen.generateKeyPair();

```

La recherche, la suppression et le référencement des clés ont changé

Pour trouver une clé déjà générée, AWS CloudHSM il faut utiliser le KeyStore. Le SDK client 3 est de deux KeyStore types : Cavium et CloudHSM. Le SDK client 5 n'a qu'un seul KeyStore type : CloudHSM.

Le passage du Cavium KeyStore à CloudHSM KeyStore nécessite un changement de KeyStore type. En outre, le SDK client 3 utilise des poignées de touches pour référencer les clés, tandis que le SDK client 5 utilise des libellés de touches. Les modifications de comportement qui en résultent sont répertoriées ci-dessous.

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
Principales références	Avec le SDK client 3, les applications utilisent des libellés ou des descripteurs de touches pour référencer les clés dans le HSM. Ils	Dans le SDK client 5, les applications peuvent utiliser le AWS CloudHSM KeyStore Classe Java pour le SDK client 5 pour rechercher des	

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
	utilisent des étiquettes KeyStore pour trouver une clé, ou ils utilisent des poignées pour créer des CaviumKey objets.	clés par étiquette. Pour rechercher les clés par poignée, utilisez la touche AWS CloudHSM KeyStoreWithAttributes avec AWS CloudHSM KeyReferenceSpec .	

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
Recherche de plusieurs entrées	Lorsque vous recherchez une clé à l'aide de <code>getEntrygetKey</code> , ou <code>getCertificate</code> dans des scénarios où plusieurs éléments répondant aux mêmes critères existent dans le Cavium KeyStore, seule la première entrée trouvée sera renvoyée.	Avec le AWS CloudHSM KeyStore et <code>KeyStoreWithAttributes</code> , ce même scénario entraînera le lancement d'une exception. Pour résoudre ce problème, il est recommandé de définir des étiquettes uniques pour les clés à l'aide de la Définissez les attributs des clés à l'aide de la CLI CloudHSM commande de la CLI CloudHSM. Ou <code>KeyStoreWithAttributes#getKeys</code> utilisez-le pour renvoyer toutes les clés correspondant aux critères.	

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
Trouvez toutes les clés	Dans le SDK client 3, il est possible de trouver toutes les clés du HSM à l'aide de <code>Util.findAllKeys()</code>	Le SDK client 5 simplifie et rend la recherche de clés plus efficace en utilisant la <code>KeyStoreWithAttributes</code> classe. Dans la mesure du possible, mettez vos clés en cache pour minimiser le temps de latence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gérez efficacement les clés de votre application . Lorsque vous devez récupérer toutes les clés du HSM, utilisez les <code>KeyStoreWithAttributes#getKeys()</code> avec une clé vide. <code>KeyAttributesMap</code>	Un exemple utilisant la <code>KeyStoreWithAttributes</code> classe pour trouver une clé est disponible dans le réfrentiel AWS CloudHSM GitHub d'exemples et un extrait de code est affiché dans. 1

Qu'est-ce qui a changé	Ce que c'était dans le SDK client 3	Qu'est-ce que c'est dans le SDK client 5	Exemple
Suppression de la clé	Le SDK client 3 est utilisé <code>Util.deleteKey()</code> pour supprimer une clé.	L'Keyobjet du SDK client 5 implémente l' <code>Destroyable</code> interface qui permet de supprimer des clés à l'aide de la <code>destroy()</code> méthode de cette interface.	Un exemple de code illustrant la fonctionnalité de suppression de la clé se trouve dans le référentiel d'exemples GitHub CloudHSM . Un exemple d'extrait de code pour chaque SDK est présenté dans. 2

- [1] un extrait est affiché ci-dessous :

```
KeyAttributesMap findSpec = new KeyAttributesMap();
findSpec.put(KeyAttribute.LABEL, label);
findSpec.put(KeyAttribute.KEY_TYPE, keyType);
KeyStoreWithAttributes keyStore = KeyStoreWithAttributes.getInstance("CloudHSM");

keyStore.load(null, null);
keyStore.getKey(findSpec);
```

- [2] Suppression d'une clé dans le SDK client 3 :

```
Util.deleteKey(key);
```

Suppression d'une clé dans le SDK client 5 :

```
((Destroyable) key).destroy();
```

Les opérations de décompression du chiffrement ont changé, les autres opérations de chiffrement n'ont pas changé

 Note

Aucune modification n'est requise pour les encrypt/decrypt/wrap opérations de chiffrement.

Les opérations de désencapsulation nécessitent que la `CaviumUnwrapParameterSpec` classe du SDK client 3 soit remplacée par l'une des classes suivantes, spécifique aux opérations cryptographiques répertoriées.

- `GCMUnwrapKeySpec` pour AES/GCM/NoPadding débiller
- `IvUnwrapKeySpec` pour AESWrap unwrap et AES/CBC/NoPadding unwrap
- `OAEPUnwrapKeySpec` pour RSA OAEP unwrap

Exemple d'extrait pour : `OAEPUnwrapKeySpec`

```
OAEPParameterSpec oaepParameterSpec =
new OAEPParameterSpec(
    "SHA-256",
    "MGF1",
    MGF1ParameterSpec.SHA256,
    PSpecified.DEFAULT);

KeyAttributesMap keyAttributesMap =
    new KeyAttributesMap(KeyAttributePermissiveProfile.KEY_CREATION);
keyAttributesMap.put(KeyAttribute.TOKEN, true);
keyAttributesMap.put(KeyAttribute.EXTRACTABLE, false);

OAEPUnwrapKeySpec spec = new OAEPUnwrapKeySpec(oaepParameterSpec,
    keyAttributesMap);

Cipher hsmCipher =
    Cipher.getInstance(
        "RSA/ECB/OAEPPadding",
        CloudHsmProvider.PROVIDER_NAME);
hsmCipher.init(Cipher.UNWRAP_MODE, key, spec);
```

Les opérations de signature n'ont pas changé

Aucune modification n'est requise pour les opérations de signature.

Migrer vers le SDK client 5

Suivez les instructions de cette section pour migrer du SDK client 3 vers le SDK client 5.

Note

Amazon Linux, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, CentOS 6, CentOS 8 et RHEL 6 ne sont actuellement pas pris en charge avec le SDK client 5. Si vous utilisez actuellement l'une de ces plateformes avec le SDK client 3, vous devrez en choisir une autre lors de la migration vers le SDK client 5.

1. Désinstallez le fournisseur JCE pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-jce
```

CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-jce
```

RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-jce
```

RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-jce
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client-jce
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client-jce
```

2. Arrêtez le démon client pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl stop cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl stop cloudhsm-client
```

3. Désinstallez le démon client pour le SDK client 3.

Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo apt remove cloudhsm-client
```

Note

Les configurations personnalisées doivent être réactivées.

4. Installez le fournisseur JCE du SDK client en suivant les étapes décrites dans. [Installation du fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
5. Le SDK client 5 introduit un nouveau format de fichier de configuration et un outil d'amorçage en ligne de commande. Pour démarrer votre fournisseur Client SDK 5 JCE, suivez les instructions répertoriées dans le guide de l'utilisateur ci-dessous. [Amorcez le SDK client](#)
6. Dans votre environnement de développement, testez votre application. Mettez à jour votre code existant pour corriger les modifications importantes avant votre migration finale.

Rubriques en relation

- [Les meilleures pratiques pour AWS CloudHSM](#)

Utilisation du SDK client 5 pour travailler avec AWS CloudHSM

AWS CloudHSM inclut deux versions principales du SDK client :

- SDK client 5 : il s'agit de notre dernier SDK client par défaut. Pour plus d'informations sur ses avantages, consultez [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#).
- SDK client 3 : il s'agit de notre ancien SDK client. Il inclut un ensemble complet de composants pour la compatibilité des applications basées sur les plateformes et les langages ainsi que des outils de gestion.

Pour obtenir des instructions sur la migration du SDK client 3 vers le SDK client 5, consultez.

[Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#)

Cette rubrique décrit le SDK client 5. Pour vérifier la version du SDK client que vous utilisez, voir

Rubriques

- [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 5](#)
- [bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 5](#)
- [Fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le SDK client 5](#)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)

Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5

Comparé au SDK AWS CloudHSM client 3, le SDK client 5 est plus facile à gérer, offre une configurabilité supérieure et une fiabilité accrue. Le SDK client 5 apporte également des avantages clés supplémentaires au SDK client 3.

Conçu pour une architecture sans serveur

Le SDK client 5 ne nécessite pas de démon client, vous n'avez donc plus besoin de gérer un service d'arrière-plan. Cela aide les utilisateurs de plusieurs manières significatives :

- Cela simplifie le processus de démarrage des applications. Pour vous lancer avec CloudHSM, il vous suffit de configurer le SDK avant de démarrer votre application.

- Vous n'avez pas besoin d'un processus permanent, ce qui facilite l'intégration avec des composants sans serveur tels que Lambda et Elastic Container Service (ECS).

Meilleures intégrations tierces et portabilité facilitée

Le SDK client 5 suit de près les spécifications JCE et facilite la portabilité entre les différents fournisseurs JCE et améliore les intégrations tierces

Expérience utilisateur et configurabilité améliorées

Le SDK client 5 améliore la lisibilité des messages de journal et fournit des exceptions et des mécanismes de gestion des erreurs plus clairs, ce qui facilite considérablement le triage en libre-service pour les utilisateurs. Le SDK 5 propose également diverses configurations, répertoriées sur la [page de l'outil de configuration](#).

Support de plateforme plus large

Le SDK client 5 offre une meilleure prise en charge des plateformes d'exploitation modernes. Cela inclut la prise en charge des technologies ARM et une meilleure prise en charge de [JCE](#), [PKCS #11](#) et [OpenSSL](#). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Plateformes prises en charge](#).

IPv6 support de connexion

Le SDK client 5.14+ prend en charge les connexions à l'aide de la technologie Dual-Stack. HSMs IPv6

Fonctionnalités et mécanismes supplémentaires

Le SDK client 5 inclut des fonctionnalités et des mécanismes supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans le SDK client 3, et le SDK client 5 continuera d'ajouter d'autres mécanismes à l'avenir.

AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 5

Le support de base est différent pour chaque version du SDK AWS CloudHSM client. Le support de plateforme pour les composants d'un SDK correspond généralement au support de base, mais pas

toujours. Pour déterminer le support de plate-forme pour un composant donné, assurez-vous d'abord que la plate-forme que vous souhaitez apparaît dans la section de base du SDK, puis vérifiez les exclusions ou toute autre information pertinente dans la section du composant.

AWS CloudHSM ne prend en charge que les systèmes d'exploitation 64 bits.

Le support de la plateforme évolue au fil du temps. Les versions antérieures du SDK du client CloudHSM peuvent ne pas prendre en charge tous les systèmes d'exploitation répertoriés ici. Utilisez les notes de mise à jour pour déterminer le système d'exploitation compatible avec les versions précédentes du SDK du client CloudHSM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Téléchargements pour AWS CloudHSM le SDK client](#).

Pour connaître les plateformes prises en charge par le précédent SDK client, voir [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 3](#)

Le SDK client 5 ne nécessite pas de démon client.

Rubriques

- [Support Linux pour AWS CloudHSM le SDK client 5](#)
- [Support Windows pour AWS CloudHSM le SDK client 5](#)
- [Support sans serveur pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Compatibilité HSM pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)

Support Linux pour AWS CloudHSM le SDK client 5

AWS CloudHSM Le SDK client 5 prend en charge les systèmes d'exploitation et plateformes Linux suivants.

Plateformes prises en charge	Architecture x86_64	Architecture ARM
Amazon Linux 2	Oui	Oui
Amazon Linux 2023	Oui	Oui
Red Hat Enterprise Linux 8 (8.3 ou version ultérieure)	Oui	Oui
Red Hat Enterprise Linux 9 (version 9.2+)	Oui	Oui

Plateformes prises en charge	Architecture x86_64	Architecture ARM
Red Hat Enterprise Linux 10 (10.0+)	Oui	Oui
Ubuntu 22.04 LTS	Oui	Oui
Ubuntu 24.04 LTS	Oui	Oui

- Le SDK 5.16 était la dernière version à prendre en charge la plate-forme Ubuntu 20.04 LTS. Pour plus d'informations, consultez le [site Web d'Ubuntu](#).
- Le SDK 5.12 était la dernière version à prendre en charge la plate-forme CentOS 7 (7.8+). Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site Web CentOS](#).
- Le SDK 5.12 est la dernière version à prendre en charge la plate-forme Red Hat Enterprise Linux 7 (7.8+). Pour plus d'informations, consultez le [site Web de Red Hat](#).
- Le SDK 5.4.2 est la dernière version à prendre en charge la plate-forme CentOS 8. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site Web CentOS](#).

Support Windows pour AWS CloudHSM le SDK client 5

AWS CloudHSM Le SDK client 5 prend en charge les versions suivantes de Windows Server.

- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- Microsoft Windows Server 2025

Support sans serveur pour le SDK AWS CloudHSM client 5

AWS CloudHSM Le SDK client 5 prend en charge les services AWS sans serveur suivants.

- AWS Lambda
- Docker/ECS

Compatibilité HSM pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Le tableau suivant décrit la compatibilité AWS CloudHSM du SDK client 5 pour HSMs.

hsm1.medium	hsm2m.medium
Compatible avec les versions 5.0.0 et ultérieures du SDK client.	Compatible avec le SDK client version 5.9.0 et versions ultérieures.

bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

PKCS #11 est une norme permettant d'effectuer des opérations cryptographiques sur des modules de sécurité matériels (HSMs). AWS CloudHSM propose des implémentations de la bibliothèque PKCS #11 conformes à la version 2.40 de PKCS #11.

Pour plus d'informations sur l'amorçage, veuillez consulter [Connexion au cluster](#). Pour le dépannage, voir [Problèmes connus relatifs à la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation du SDK client 3, veuillez consulter [Utilisation de la version précédente du SDK pour travailler avec AWS CloudHSM](#).

Rubriques

- [Installation de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Authentifiez-vous auprès de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Types de clés pris en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Mécanismes pris en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Opérations d'API prises en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Attributs clés de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Exemples de code pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Configurations avancées pour la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#)
- [Stockage de certificats avec la bibliothèque PKCS #11](#)

Installation de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Cette rubrique fournit des instructions pour installer la dernière version de la bibliothèque PKCS #11 pour la série de versions 5 du SDK AWS CloudHSM client. Pour plus d'informations sur le SDK client ou la bibliothèque PKCS #11, consultez la section [Utilisation du SDK client](#) et la [bibliothèque PKCS #11](#).

Avec le SDK client 5, il n'est pas nécessaire d'installer ou d'exécuter un démon client.

Pour exécuter un seul cluster HSM avec le SDK client 5, vous devez d'abord gérer les paramètres de durabilité des clés client en définissant `disable_key_availability_check` sur `True`. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [Synchronisation des clés](#) et [outil de configuration du SDK client 5](#).

Pour plus d'informations sur la bibliothèque PKCS #11 dans le SDK client 5, consultez la section [bibliothèque PKCS #11](#).

Note

Pour exécuter un seul cluster HSM avec le SDK client 5, vous devez d'abord gérer les paramètres de durabilité des clés client en définissant `disable_key_availability_check` sur `True`. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [Synchronisation des clés](#) et [outil de configuration du SDK client 5](#).

Pour installer et configurer la bibliothèque PKCS #11

1. Utilisez les commandes suivantes pour télécharger et installer la bibliothèque PKCS #11.

Amazon Linux 2023

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Amazon Linux 2023 sur une architecture X86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-pkcs11-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-pkcs11-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

Amazon Linux 2

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Amazon Linux 2 sur une architecture X86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-pkcs11-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el7.aarch64.rpm
```

RHEL 10 (10.0+)

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour RHEL 10 sur l'architecture X86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-pkcs11-latest.el10.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el10.x86_64.rpm
```

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour RHEL 10 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-pkcs11-latest.el10.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el10.aarch64.rpm
```

RHEL 9 (9.2+)

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour RHEL 9 sur l'architecture X86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-pkcs11-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el9.x86_64.rpm
```

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour RHEL 9 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-pkcs11-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el9.aarch64.rpm
```

RHEL 8 (8.3+)

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour RHEL 8 sur l'architecture X86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour RHEL 8 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-pkcs11-latest.el8.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el8.aarch64.rpm
```


Ubuntu 24.04 LTS

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture X86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-pkcs11_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u24.04_amd64.deb
```

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Ubuntu 24.04 LTS sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-pkcs11_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u24.04_arm64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture X86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-pkcs11_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u22.04_amd64.deb
```

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Ubuntu 22.04 LTS sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-pkcs11_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u22.04_arm64.deb
```

Windows Server

Installez la bibliothèque PKCS #11 pour Windows Server sur une architecture X86_64 :

1. Téléchargez la [bibliothèque PKCS #11 pour le SDK client 5](#).

2. Exécutez le programme d'installation de la bibliothèque PKCS #11 (AWSCloudHSM_PKCS11-latest.msi) avec les privilèges d'administrateur Windows.
2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Spécifier l'emplacement du certificat émetteur](#).
3. Pour vous connecter à votre cluster, consultez [Amorcez le SDK client](#).
4. Vous trouverez les fichiers de bibliothèque PKCS #11 dans les emplacements suivants :
 - Binaires, scripts de configuration et fichiers journaux Linux :

```
/opt/cloudhsm
```

Binaires Windows :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM
```

Scripts de configuration et fichiers journaux Windows :

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM
```

Authentifiez-vous auprès de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Lorsque vous utilisez la bibliothèque PKCS #11, votre application s'exécute en tant qu'[utilisateur cryptographique \(CU\)](#) spécifique HSMs dans AWS CloudHSM votre fichier d'entrée. Votre application peut afficher et gérer uniquement les clés que le CU possède et partage. Vous pouvez utiliser une CU existante dans votre application HSMs ou en créer une nouvelle pour votre application. Pour plus d'informations sur la gestion CUs, voir [Gestion des utilisateurs HSM avec CloudHSM CLI et Gestion des utilisateurs HSM avec CloudHSM Management Utility](#) (CMU)

Pour spécifier le CU pour PKCS #11, utilisez le paramètre de code PIN PKCS #11 [fonction C_Login](#). En AWS CloudHSM effet, le paramètre pin a le format suivant :

```
<CU_user_name>:<password>
```

Par exemple, la commande suivante définit le code PIN de bibliothèque PKCS #11 sur le CU avec le nom d'utilisateur CryptoUser et le mot de passe CUPassword123!.

```
CryptoUser:CUPassword123!
```

Types de clés pris en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

La bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5 prend en charge les types de clés suivants.

Type de clé	Description
AES	Générez des clés AES de 128, 192 et 256 bits.
Triple DES (3DES), DESede	Générez des clés Triple DES 192 bits. Voir la note 1 ci-dessous pour un changement à venir.
EC	Générez des clés avec les courbes secp224r1 (P-224), secp256r1 (P-256), secp256k1 (Blockchain), secp384r1 (P-384) et secp521r1 (P-521).
GENERIC_SECRET	Générez des secrets génériques de 1 à 800 octets.
RSA	Générez des clés RSA de 2 048 bits à 4 096 bits, par incréments de 256 bits.

[1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

Mécanismes pris en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

La bibliothèque PKCS #11 est conforme à la version 2.40 de la spécification PKCS #11. Pour appeler une fonction de chiffrement utilisant PKCS #11, appelez une fonction à l'aide d'un mécanisme donné. Les sections suivantes résument les combinaisons de fonctions et de mécanismes pris en charge par AWS CloudHSM le SDK client 5.

La bibliothèque PKCS #11 prend en charge les algorithmes suivants :

- Chiffrement et déchiffrement — AES-CBC, AES-CTR, AES-ECB, AES-GCM, -CBC, -ECB, RSA-OAEP et RSA-PKCS DES3 DES3
- Signature et vérification : RSA, HMAC et ECDSA ; avec et sans hachage
- Hash/digest — SHA1,, SHA224 SHA256, et SHA384 SHA512
- Encapsulage de clés – AES Key Wrap,¹ AES-GCM, RSA-AES et RSA-OAEP
- Dérivation de clés — SP800 -108 Compter KDF et ECDH avec KDF (les algorithmes KDF pris en charge sont X9.63 avec,,,) SHA1 SHA224 SHA256 SHA384 SHA512

Rubriques

- [Génération de fonctions de clé et de paire de clés](#)
- [Fonctions de signature et de vérification](#)
- [Fonctions de récupération de signature et de récupération de vérification](#)
- [Fonctions de résumé](#)
- [Fonctions de chiffrement et de déchiffrement](#)
- [Fonctions de dérivation de clé](#)
- [Fonctions d'encapsulage et de désencapsulage](#)
- [Taille maximale des données pour chaque mécanisme](#)
- [Annotations du mécanisme](#)

Génération de fonctions de clé et de paire de clés

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de la bibliothèque PKCS #11 vous permet d'utiliser les mécanismes suivants pour les fonctions Generate Key et Key Pair.

- CKM_RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN
- CKM_RSA_X9_31_KEY_PAIR_GEN – Le fonctionnement de ce mécanisme est identique au mécanisme CKM_RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN, mais offre de meilleures garanties pour la génération de p et q.
- CKM_EC_KEY_PAIR_GEN
- CKM_GENERIC_SECRET_KEY_GEN
- CKM_AES_KEY_GEN

- CKM_DES3_KEY_GEN— le changement à venir est indiqué dans la note de bas de page [5](#).

Fonctions de signature et de vérification

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de la bibliothèque PKCS #11 vous permet d'utiliser les mécanismes suivants pour les fonctions de signature et de vérification. Avec le SDK client 5, les données sont hachées localement dans le logiciel. Cela signifie qu'il n'y a aucune limite quant à la taille des données pouvant être hachées par le SDK.

Avec le SDK client 5, le hachage RSA et ECDSA est effectué localement, il n'y a donc aucune limite de données. Avec HMAC, il existe une limite de données. Pour plus d'informations, consultez la note de bas de page [2](#).

RSA

- CKM_RSA_X_509
- CKM_RSA_PKCS - Opérations à une seule partie uniquement.
- CKM_RSA_PKCS_PSS - Opérations à une seule partie uniquement.
- CKM_SHA1_RSA_PKCS
- CKM_SHA224_RSA_PKCS
- CKM_SHA256_RSA_PKCS
- CKM_SHA384_RSA_PKCS
- CKM_SHA512_RSA_PKCS
- CKM_SHA512_RSA_PKCS
- CKM_SHA1_RSA_PKCS_PSS
- CKM_SHA224_RSA_PKCS_PSS
- CKM_SHA256_RSA_PKCS_PSS
- CKM_SHA384_RSA_PKCS_PSS
- CKM_SHA512_RSA_PKCS_PSS

ECDSA

- CKM_ECDSA - Opérations à une seule partie uniquement.
- CKM_ECDSA_SHA1

- CKM_ECDSA_SHA224
- CKM_ECDSA_SHA256
- CKM_ECDSA_SHA384
- CKM_ECDSA_SHA512

HMAC

- CKM_SHA_1_HMAC²
- CKM_SHA224_HMAC²
- CKM_SHA256_HMAC²
- CKM_SHA384_HMAC²
- CKM_SHA512_HMAC²

CMAC

- CKM_AES_CMAC

Fonctions de récupération de signature et de récupération de vérification

Le SDK client 5 ne prend pas en charge les fonctions de récupération de signature et de récupération de vérification.

Fonctions de résumé

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de la bibliothèque PKCS #11 vous permet d'utiliser les mécanismes suivants pour les fonctions Digest. Avec le SDK client 5, les données sont hachées localement dans le logiciel. Cela signifie qu'il n'y a aucune limite quant à la taille des données pouvant être hachées par le SDK.

- CKM_SHA_1
- CKM_SHA224
- CKM_SHA256
- CKM_SHA384
- CKM_SHA512

Fonctions de chiffrement et de déchiffrement

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de la bibliothèque PKCS #11 vous permet d'utiliser les mécanismes suivants pour les fonctions de chiffrement et de déchiffrement.

- CKM_RSA_X_509
- CKM_RSA_PKCS - Opérations à une seule partie uniquement. Modification à venir répertoriée dans la note de bas de page [5](#).
- CKM_RSA_PKCS_OAEP - Opérations à une seule partie uniquement.
- CKM_AES_ECB
- CKM_AES_CTR
- CKM_AES_CBC
- CKM_AES_CBC_PAD
- CKM_DES3_CBC— le changement à venir est indiqué dans la note de bas de page [5](#).
- CKM_DES3_ECB— le changement à venir est indiqué dans la note de bas de page [5](#).
- CKM_DES3_CBC_PAD— le changement à venir est indiqué dans la note de bas de page [5](#).
- CKM_AES_GCM [1](#), [2](#)
- CKM_CLOUDHSM_AES_GCM [3](#)

Fonctions de dérivation de clé

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de la bibliothèque PKCS #11 prend en charge les principaux mécanismes de dérivation suivants :

- CKM_SP800_108_COUNTER_KDF
- CKM_ECDH1_DERIVE- Supporte la dérivation de clés ECDH avec les types KDF suivants définis par le fournisseur : [6](#)
 - CKD_CLOUDHSM_X963_SHA1_KDF- X9.63 KDF avec SHA1 [7](#)
 - CKD_CLOUDHSM_X963_SHA224_KDF- X9.63 KDF avec SHA224 [7](#)
 - CKD_CLOUDHSM_X963_SHA256_KDF- X9.63 KDF avec SHA256 [7](#)
 - CKD_CLOUDHSM_X963_SHA384_KDF- X9.63 KDF avec SHA384 [7](#)
 - CKD_CLOUDHSM_X963_SHA512_KDF- X9.63 KDF avec SHA512 [7](#)

Fonctions d'encapsulation et de désencapsulation

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de la bibliothèque PKCS #11 vous permet d'utiliser les mécanismes suivants pour les fonctions Wrap et Unwrap.

Pour plus d'informations sur l'encapsulation de clé AES, voir [Encapsulation de clé AES](#).

- CKM_RSA_PKCS - Opérations à une seule partie uniquement. Une modification à venir est répertoriée dans la note de bas de page [5](#).
- CKM_RSA_PKCS_OAEP⁴
- CKM_AES_GCM^{1, 3}
- CKM_CLOUDHSM_AES_GCM³
- CKM_RSA_AES_KEY_WRAP
- CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD³
- CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_PKCS5_PAD³
- CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD³

Taille maximale des données pour chaque mécanisme

Le tableau suivant répertorie la taille maximale des données définie pour chaque mécanisme :

Taille maximale des jeux de données

Mécanisme	Taille maximale des données en octets
CKM_SHA_1_HMAC	16288
CKM_SHA224_HMAC	16256
CKM_SHA256_HMAC	16288
CKM_SHA384_HMAC	16224
CKM_SHA512_HMAC	16224
CKM_AES_CBC	16272

Mécanisme	Taille maximale des données en octets
CKM_AES_GCM	16224
CKM_CLOUDHSM_AES_GCM	16224
CKM_DES3_CBC	16280

Annotations du mécanisme

- [1] Lorsque vous procédez au chiffrement AES GCM, le HSM n'accepte pas de données du vecteur d'initialisation (VI) de l'application. Vous devez utiliser un vecteur d'initialisation qu'il génère. Le vecteur d'initialisation 12 octets fourni par le HSM est écrit dans la référence en mémoire vers lequel pointe l'élément pIV des paramètres CK_GCM_PARAMS de la structure que vous fournissez. Pour éviter toute confusion de l'utilisateur, le kit SDK PKCS#11 version 1.1.1 et ultérieure s'assure que cet élément pIV pointe vers une mémoire tampon mise à zéro lorsque le chiffrement AES-GCM est initialisé.
- [2] Lors de l'utilisation de données avec l'un des mécanismes suivants, si la mémoire tampon des données dépasse la taille maximale des données, l'opération génère une erreur. Pour ces mécanismes, tout le traitement des données doit avoir lieu à l'intérieur du HSM. Pour plus d'informations sur les ensembles de tailles de données maximales pour chaque mécanisme, reportez-vous à [Taille maximale des données pour chaque mécanisme](#).
- [3] Mécanisme défini par le fournisseur. Afin d'utiliser les mécanismes définis par le fournisseur CloudHSM, les applications PKCS #11 doivent inclure /opt/cloudhsm/include/pkcs11/pkcs11t.h lors de la compilation.

CKM_CLOUDHSM_AES_GCM : Ce mécanisme propriétaire est une alternative plus sûre par programme à la norme CKM_AES_GCM. Il ajoute le IV généré par le HSM au chiffrement au lieu de l'écrire dans la structure CK_GCM_PARAMS fournie lors de l'initialisation du chiffrement. Vous pouvez utiliser ce mécanisme avec les fonctions C_Encrypt, C_WrapKey, C_Decrypt et C_UnwrapKey. Lors de l'utilisation de ce mécanisme, la variable PiV dans la structure CK_GCM_PARAMS doit être définie sur NULL. Lors de l'utilisation de ce mécanisme avec C_Decrypt et C_UnwrapKey, le IV doit être ajouté au texte chiffré qui est en cours de désencapsulation.

CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_PKCS5_PAD : Encapsulation des clés AES avec remplissage PKCS #5

CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD : Encapsulation des clés AES avec remplissage à l'aide de zéros

- [4] Les CK_MECHANISM_TYPE et CK_RSA_PKCS_MGF_TYPE suivants sont pris en charge en tant que CK_RSA_PKCS_OAEP_PARAMS pour CKM_RSA_PKCS_OAEP:
 - CKM_SHA_1 utilisant CKG_MGF1_SHA1
 - CKM_SHA224 utilisant CKG_MGF1_SHA224
 - CKM_SHA256 utilisant CKG_MGF1_SHA256
 - CKM_SHA384 utilisant CKM_MGF1_SHA384
 - CKM_SHA512 utilisant CKM_MGF1_SHA512
- [5] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.
- [6] Types définis par le fournisseur. Pour utiliser les types définis par le fournisseur CloudHSM, les applications PKCS #11 doivent être incluses lors de la compilation.
cloudhsm_pkcs11_vendor_defs.h Cela se trouve dans /opt/cloudhsm/
include/pkcs11/cloudhsm_pkcs11_vendor_defs.h pour les plateformes
basées sur Linux et C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\include
\pkcs11\cloudhsm_pkcs11_vendor_defs.h pour les plateformes basées sur Windows
- [7] Les principales fonctions de dérivation (KDFs) sont spécifiées dans la [publication spéciale 800-56A du NIST](#), révision 3.

Opérations d'API prises en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

La bibliothèque PKCS #11 prend en charge les opérations d'API PKCS #11 suivantes pour le SDK AWS CloudHSM client 5.

- C_CloseAllSessions
- C_CloseSession
- C_CreateObject
- C_Decrypt
- C_DecryptFinal
- C_DecryptInit

- C_DecryptUpdate
- C_DeriveKey
- C_DestroyObject
- C_Digest
- C_DigestFinal
- C_DigestInit
- C_DigestUpdate
- C_Encrypt
- C_EncryptFinal
- C_EncryptInit
- C_EncryptUpdate
- C_Finalize
- C_FindObjects
- C_FindObjectsFinal
- C_FindObjectsInit
- C_GenerateKey
- C_GenerateKeyPair
- C_GenerateRandom
- C_GetAttributeValue
- C_GetFunctionList
- C_GetInfo
- C_GetMechanismInfo
- C_GetMechanismList
- C_GetSessionInfo
- C_GetSlotInfo
- C_GetSlotList
- C_GetTokenInfo
- C_Initialize
- C_Login

- C_Logout
- C_OpenSession
- C_Sign
- C_SignFinal
- C_SignInit
- C_SignUpdate
- C_UnWrapKey
- C_Verify
- C_VerifyFinal
- C_VerifyInit
- C_VerifyUpdate
- C_WrapKey

Attributs clés de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Un objet AWS CloudHSM clé peut être une clé publique, privée ou secrète. Les actions autorisées sur un objet de clé sont spécifiées via des attributs. Les attributs sont définis lorsque l'objet de clé est créé. Lorsque vous utilisez la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM, nous attribuons des valeurs par défaut conformément à la norme PKCS #11.

AWS CloudHSM ne prend pas en charge tous les attributs répertoriés dans la spécification PKCS #11. Nous nous conformons à la spécification pour tous les attributs que nous prenons en charge. Ces attributs sont indiqués dans les tableaux respectifs.

Les fonctions cryptographiques telles que C_CreateObject, C_GenerateKey, C_GenerateKeyPair, C_UnwrapKey et C_DeriveKey qui créent, modifient ou copient des objets utilisent un modèle d'attribut en tant que paramètre. Pour plus d'informations sur la transmission d'un modèle d'attributs lors de la création d'un objet, consultez les exemples dans [Génération de clés par la bibliothèque PKCS #11](#).

Les rubriques suivantes fournissent des informations supplémentaires sur les attributs AWS CloudHSM clés.

Rubriques

- [Tables d'attributs de bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)

- [Modification des attributs de bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Interprétation des codes d'erreur de la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM le SDK client 5](#)

Tables d'attributs de bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Les tables de bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM contiennent une liste d'attributs qui diffèrent selon le type de clé. Il indique si un attribut donné est pris en charge pour un type de clé particulier lors de l'utilisation d'une fonction cryptographique spécifique avec AWS CloudHSM.

Légende :

- ✓ indique que CloudHSM prend en charge l'attribut pour le type de clé spécifique.
- ✗ indique que CloudHSM ne prend pas en charge l'attribut pour le type de clé spécifique.
- R indique que la valeur de l'attribut est définie en lecture seule pour le type de clé spécifique.
- S indique que l'attribut ne peut pas être lu par `GetAttributeValue` car sensible.
- Une cellule vide dans la colonne Default Value (Valeur par défaut) indique qu'il n'y a aucune valeur par défaut attribuée à l'attribut.

GenerateKeyPair

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
	EC privée	EC publique	RSA privée	RSA publique	
CKA_CLASS	✓	✓	✓	✓	
CKA_KEY_TYPE	✓	✓	✓	✓	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	✓	

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_LOCAL		R	R	R	True
CKA_TOKEN		✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT		✗	✓	✗	False
CKA_DECRYPT		✓	✗	✓	False
CKA_DERIVE		✓	✓	✓	False
CKA_MODIFIABLE		✓	✓	✓	True
CKA_DESTROYABLE		✓	✓	✓	True
CKA_SIGN		✓	✗	✓	False
CKA_SIGN_RECOVER		✗	✗	✗	
CKA_VERIFY		✗	✓	✗	False
CKA_VERIFY_RECOVER		✗	✗	✗	
CKA_WRAP		✗	✓	✗	False

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_WRAP_TEMPLATE	×	✓	×	✓	
CKA_TRUSTED	×	✓	×	✓	False
CKA_WRAP_WITH_TRUSTED	✓	×	✓	×	False
CKA_UNWRAP	✓	×	✓	×	False
CKA_UNWRAP_TEMPLATE	✓	×	✓	×	
CKA_SENSITIVE	✓ ¹	×	✓ ¹	×	True
CKA_ALWAYS_SENSITIVE	R	×	R	×	
CKA_EXTRACTABLE	✓	×	✓	×	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE	R	×	R	×	
CKA_MODULUS	×	×	×	×	
CKA_MODULUS_BITS	×	×	×	✓ ²	

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_PRIME_1	×	×	×	×	
CKA_PRIME_2	×	×	×	×	
CKA_COEFFICIENT	×	×	×	×	
CKA_EXPONENT_1	×	×	×	×	
CKA_EXPONENT_2	×	×	×	×	
CKA_PRIVATE_EXPONENT	×	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	×	✓ ²	
CKA_EC_PARAMS	×	✓ ²	×	×	
CKA_EC_POINT	×	×	×	×	
CKA_VALUE	×	×	×	×	
CKA_VALUE_LEN	×	×	×	×	

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_CHECK_VALUE		R	R	R	

GenerateKey

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS	✓	✓	✓	
CKA_KEY_TYPE	✓	✓	✓	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL	R	R	R	True
CKA_TOKEN	✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT	✓	✓	✗	False
CKA_DECRYPT	✓	✓	✗	False
CKA_DERIVE	✓	✓	✓	False

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
CKA_MODIFIABLE	✓	✓	✓	True
CKA_DESTROYABLE	✓	✓	✓	True
CKA_SIGN	✓	✓	✓	True
CKA_SIGN_RECOVER	✗	✗	✗	
CKA_VERIFY	✓	✓	✓	True
CKA_VERIFY_RECOVER	✗	✗	✗	
CKA_WRAP	✓	✓	✗	False
CKA_WRAP_TEMPLATE	✓	✓	✗	
CKA_TRUSTED	✓	✓	✗	False
CKA_WRAP_WITH_TRUSTED	✓	✓	✓	False
CKA_UNWRAP	✓	✓	✗	False
CKA_UNWRAP_TEMPLATE	✓	✓	✗	

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_SENSITIVE		✓	✓	✓	True
CKA_ALWAYS_SENSITIVE		✗	✗	✗	
CKA_EXTRACTABLE		✓	✓	✓	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE		R	R	R	
CKA_MODULUS		✗	✗	✗	
CKA_MODULUS_BITS		✗	✗	✗	
CKA_PRIME_1		✗	✗	✗	
CKA_PRIME_2		✗	✗	✗	
CKA_COEFFICIENT		✗	✗	✗	
CKA_EXPONENT_1		✗	✗	✗	
CKA_EXPONENT_2		✗	✗	✗	

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
CKA_PRIVATE_EXPONENT	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	×	
CKA_EC_PARAMS	×	×	×	
CKA_EC_POINT	×	×	×	
CKA_VALUE	×	×	×	
CKA_VALUE_LEN	✓ <u>2</u>	×	✓ <u>2</u>	
CKA_CHECK_VALUE	R	R	R	

CreateObject

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
	EC privée	EC publique	RSA privée	RSA publique	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS	✓ <u>2</u>	✓ <u>2</u>	✓ <u>2</u>	✓ <u>2</u>	✓ <u>2</u>	✓ <u>2</u>	✓ <u>2</u>	

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
CKA_KEY_TYPE	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL	R	R	R	R	R	R	R	False
CKA_TOKEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_DECRYPT	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	False
CKA_DERIVE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_MODIFIABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_DESTROYABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_SIGN	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	False
CKA_SIGN_RECOVER	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	False

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
CKA_VERIFY	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	False
CKA_VERIFY_RECOVER	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_WRAP	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_WRAP_TEMPLATE	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	
CKA_TRUSTED	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_WRAP_WITH_TRUSTED	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	False
CKA_UNWRAP	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	False
CKA_UNWRAP_TEMPLATE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	
CKA_SENSITIVE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	True
CKA_ALWAYS_SENSITIVE	R	✗	R	✗	R	R	R	
CKA_EXTRACTABLE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	True

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
CKA_NEVER_EXTRACTABLE	R	×	R	×	R	R	R	
CKA_MODULUS	×	×	✓ ²	✓ ²	×	×	×	
CKA_MODULUS_BITS	×	×	×	×	×	×	×	
CKA_PRIME_1	×	×	✓	×	×	×	×	
CKA_PRIME_2	×	×	✓	×	×	×	×	
CKA_COEFFICIENT	×	×	✓	×	×	×	×	
CKA_EXPONENT_1	×	×	✓	×	×	×	×	
CKA_EXPONENT_2	×	×	✓	×	×	×	×	
CKA_PRIVATE_EXPONENT	×	×	✓ ²	×	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	✓ ²	✓ ²	×	×	×	
CKA_EC_PARAMS	✓ ²	✓ ²	×	×	×	×	×	

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
CKA_EC_POINT	×	✓ ²	×	×	×	×	×	
CKA_VALUE	✓ ²	×	×	×	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_VALUE_LEN	×	×	×	×	×	×	×	
CKA_CHECK_VALUE	R	R	R	R	R	R	R	

UnwrapKey

Attribut	Type de clé						Valeur par défaut
		EC privée	RSA privée	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS		✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_KEY_TYPE		✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_LABEL		✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_ID		✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL		R	R	R	R	R	False

Attribut	Type de clé						Valeur par défaut
CKA_TOKEN		✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT		✗	✗	✓	✓	✗	False
CKA_DECRYPT		✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_DERIVE		✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_MODIFIABLE		✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_DESTROYABLE		✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_SIGN		✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_SIGN_RECOVER		✗	✗	✗	✗	✗	False
CKA_VERIFY		✗	✗	✓	✓	✓	False
CKA_VERIFY_RECOVER		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_WRAP		✗	✗	✓	✓	✗	False

Attribut	Type de clé						Valeur par défaut
CKA_UNWRAP		✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_SENSITIVE		✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_EXTRACTABLE		✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE		R	R	R	R	R	
CKA_ALWAYS_SENSITIVE		R	R	R	R	R	
CKA_MODULUS		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_MODULUS_BITS		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_PRIME_1		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_PRIME_2		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_COEFFICIENT		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_EXPONENT_1		✗	✗	✗	✗	✗	

Attribut	Type de clé						Valeur par défaut
CKA_EXPONENT_2		×	×	×	×	×	
CKA_PRIVATE_EXPONENT		×	×	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT		×	×	×	×	×	
CKA_EC_PARAMS		×	×	×	×	×	
CKA_EC_POINT		×	×	×	×	×	
CKA_VALUE		×	×	×	×	×	
CKA_VALUE_LEN		×	×	×	×	×	
CKA_CHECK_VALUE		R	R	R	R	R	

DeriveKey

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
	AES	DES3	Secrète générique		

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
CKA_CLASS		✓ ²	✓ ²	✓ ²
CKA_KEY_TYPE		✓ ²	✓ ²	✓ ²
CKA_LABEL		✓	✓	✓
CKA_ID		✓	✓	✓
CKA_LOCAL		R	R	R
CKA_TOKEN		✓	✓	✓
CKA_PRIVATE		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
CKA_ENCRYPT		✓	✓	✗
CKA_DECRYPT		✓	✓	✗
CKA_DERIVE		✓	✓	✓
CKA_MODIFIABLE		✓	✓	✓
CKA_DESTROYABLE		✓	✓	✓
CKA_SIGN		✓	✓	✓
CKA_SIGN_RECOVER		✗	✗	✗

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_VERIFY		✓	✓	✓	False
CKA_VERIFY_RECOVER		✗	✗	✗	
CKA_WRAP		✓	✓	✗	False
CKA_UNWRAP		✓	✓	✗	False
CKA_SENSITIVE		R	R	R	True
CKA_EXTRACTABLE		✓	✓	✓	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE		R	R	R	
CKA_ALWAYS_SENSITIVE		R	R	R	
CKA_MODULUS		✗	✗	✗	
CKA_MODULUS_BITS		✗	✗	✗	
CKA_PRIME_1		✗	✗	✗	

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
CKA_PRIME_2	×	×	×	
CKA_COEFFICIENT	×	×	×	
CKA_EXPONENT_1	×	×	×	
CKA_EXPONENT_2	×	×	×	
CKA_PRIVATE_EXPONENT	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	×	
CKA_EC_PARAMS	×	×	×	
CKA_EC_POINT	×	×	×	
CKA_VALUE	×	×	×	
CKA_VALUE_LEN	✓ ²	×	✓ ²	
CKA_CHECK_VALUE	R	R	R	

GetAttributeValue

Attribut	Type de clé							
	EC privée	EC publique	RSA privée	RSA publique	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_KEY_T YPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_TOKEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_PRIVA TE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	
CKA_ENCRY PT	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	
CKA_DECRY PT	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	
CKA_DERIV E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_MODIF IABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attribut	Type de clé						
CKA_DESTR OYABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CKA_SIGN	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
CKA_SIGN_ RECOVER	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
CKA_VERIF Y	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CKA_VERIF Y_RECOVER	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
CKA_WRAP	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
CKA_WRAP_ TEMPLATE	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
CKA_TRUST ED	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CKA_WRAP_ WITH_TRUS TED	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
CKA_UNWRA P	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
CKA_UNWRA P_TEMPLAT E	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
CKA_SENSI TIVE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓

Attribut	Type de clé						
CKA_EXTRA CTABLE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
CKA_NEVER _EXTRACTA BLE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
CKA_ALWAYS S_SENSITI VE	R	R	R	R	R	R	R
CKA_MODUL US	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
CKA_MODUL US_BITS	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
CKA_PRIME _1	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_PRIME _2	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_COEFF ICIENT	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_EXPON ENT_1	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_EXPON ENT_2	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_PRIVA TE_EXPONE NT	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗

Attribut	Type de clé						
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	✓	✓	×	×	×
CKA_EC_PARAMS	✓	✓	×	×	×	×	×
CKA_EC_POINT	×	✓	×	×	×	×	×
CKA_VALUE	S	×	×	×	✓	✓	✓
CKA_VALUE_LEN	×	×	×	×	✓	×	✓
CKA_CHECK_VALUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

Annotations d'attributs

- [1] Cet attribut est partiellement pris en charge par le micrologiciel et doit être explicitement défini sur la valeur par défaut.
- [2] Attribut obligatoire.

Modification des attributs de bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Certains attributs de bibliothèque PKCS #11 d'un AWS CloudHSM objet peuvent être modifiés une fois l'objet créé, alors que d'autres ne le peuvent pas. Pour modifier les attributs, utilisez la commande [key set-attribute](#) de la CLI CloudHSM. Vous pouvez également obtenir une liste d'attributs à l'aide de la commande [key list](#) de la CLI CloudHSM.

La liste suivante contient les attributs que vous pouvez modifier après la création de l'objet :

- CKA_LABEL
- CKA_TOKEN

 Note

La modification est autorisée uniquement pour changer une clé de session en une clé de jeton. Utilisez la commande [key set-attribute](#) de la CLI CloudHSM pour modifier la valeur de l'attribut.

- CKA_ENCRYPT
- CKA_DECRYPT
- CKA_SIGN
- CKA_VERIFY
- CKA_WRAP
- CKA_UNWRAP
- CKA_LABEL
- CKA_SENSITIVE
- CKA_DERIVE

 Note

Cet attribut prend en charge la dérivation de clé. Il doit être `False` pour toutes les clés publiques et ne peut pas être défini sur `True`. Pour les clés privées EC et secrètes, il peut être défini sur `True` ou `False`.

- CKA_TRUSTED

 Note

Cet attribut peut être défini sur `True` ou `False` par le responsable du chiffrement uniquement.

- CKA_WRAP_WITH_TRUSTED

 Note

Appliquez cet attribut à une clé de données exportable pour indiquer que vous ne pouvez encapsuler cette clé qu'avec des clés marquées comme `CKA_TRUSTED`. Une fois

CKA_WRAP_WITH_TRUSTED défini sur true, l'attribut passe en lecture seule et vous ne pouvez ni le modifier ni le supprimer.

Interprétation des codes d'erreur de la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM le SDK client 5

La spécification dans le modèle d'un attribut de bibliothèque PKCS #11 qui n'est pas pris en charge par une clé spécifique entraîne une erreur. Le tableau suivant contient des codes d'erreur qui sont générés lorsque vous violez des spécifications :

Code d'erreur	Description
CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT	Vous recevez cette erreur lorsque vous spécifiez, dans le modèle d'attributs, un attribut conforme à la spécification PKCS #11 mais non pris en charge par CloudHSM.
CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID	Vous recevez cette erreur lorsque vous récupérez la valeur d'un attribut conforme à la spécification PKCS #11 mais non pris en charge par CloudHSM.
CKR_ATTRIBUTE_INCOMPLETE	Vous recevez cette erreur lorsque vous ne spécifiez pas l'attribut obligatoire dans le modèle d'attributs.
CKR_ATTRIBUTE_READ_ONLY	Vous recevez cette erreur lorsque vous spécifiez un attribut en lecture seule dans le modèle d'attributs.

Exemples de code pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Les exemples de code ci-dessous vous GitHub montrent comment accomplir des tâches de base à l'aide de la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM le SDK client 5.

Conditions préalables

Avant d'exécuter les exemples, effectuez les étapes suivantes pour configurer votre environnement :

- Installez et configurez la [bibliothèque PKCS #11](#) pour le SDK client 5.
- Configurez un [utilisateur de chiffrement\(CU\)](#). Votre application utilise ce compte HSM pour exécuter les exemples de code sur le HSM.

Exemples de code

Des exemples de code pour la bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de PKCS #11 sont disponibles sur [GitHub](#). Ce référentiel contient des exemples sur la façon d'effectuer des opérations courantes à l'aide de PKCS #11, y compris le chiffrement, le déchiffrement, la signature et la vérification.

- [Générer des clés \(AES, RSA, EC\)](#)
- [Afficher les attributs des clés](#)
- [Chiffrer et déchiffrer les données avec AES GCM](#)
- [Chiffrer et déchiffrer les données avec AES_CTR](#)
- [Chiffrer et déchiffrer les données avec 3DES](#)
- [Signer et vérifier les données avec RSA](#)
- [Dériver des clés à l'aide de HMAC KDF](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES en utilisant le remplissage PKCS #5](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES sans remplissage](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES à l'aide du remplissage avec des zéros](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES-GCM](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec RSA](#)

Configurations avancées pour la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM

Le fournisseur AWS CloudHSM PKCS #11 inclut la configuration avancée suivante, qui ne fait pas partie des configurations générales utilisées par la plupart des clients. Ces configurations fournissent des fonctionnalités supplémentaires.

- [Connexion à plusieurs emplacements avec PKCS #11](#)
- [Configuration de nouvelle tentative pour PKCS #11](#)

Configuration de plusieurs emplacements avec la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM

Un emplacement unique dans la bibliothèque PKCS #11 du SDK client 5 représente une connexion unique à un cluster dans AWS CloudHSM. Avec le SDK client 5, vous pouvez configurer votre PKCS11 bibliothèque pour autoriser plusieurs emplacements à connecter les utilisateurs à plusieurs clusters CloudHSM à partir d'une seule application PKCS #11.

Suivez les instructions de cette rubrique pour que votre application utilise la fonctionnalité d'emplacements multiples pour se connecter à plusieurs clusters.

Rubriques

- [Conditions préalables à plusieurs emplacements pour la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#)
- [Configurez la bibliothèque PKCS #11 pour la fonctionnalité multi-slot pour AWS CloudHSM](#)
- [Ajoutez un cluster doté d'une fonctionnalité multi-slot pour AWS CloudHSM](#)
- [Supprimer un cluster doté d'une fonctionnalité multi-slot pour AWS CloudHSM](#)

Conditions préalables à plusieurs emplacements pour la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM

Avant de configurer plusieurs emplacements pour la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM, remplissez les conditions préalables suivantes.

- Au moins deux AWS CloudHSM clusters auxquels vous souhaitez vous connecter, ainsi que leurs certificats de cluster.
- Une instance EC2 avec des groupes de sécurité correctement configurés pour se connecter à tous les clusters ci-dessus. Pour plus d'informations sur la configuration d'un cluster et de l'instance client, reportez-vous à la section [Mise en route avec AWS CloudHSM](#).
- Pour configurer la fonctionnalité d'emplacements multiples, vous devez avoir déjà téléchargé et installé la bibliothèque PKCS #11. Si vous ne l'avez pas déjà fait, consultez les instructions figurant dans [???](#).

Configurez la bibliothèque PKCS #11 pour la fonctionnalité multi-slot pour AWS CloudHSM

Pour configurer votre bibliothèque PKCS #11 pour la fonctionnalité multi-slot pour AWS CloudHSM, procédez comme suit :

1. Identifiez les clusters auxquels vous souhaitez vous connecter à l'aide de la fonctionnalité d'emplacements multiples.
2. Ajoutez ces clusters à votre configuration PKCS #11 en suivant les instructions de [???](#)
3. La prochaine fois que votre application PKCS #11 s'exécutera, elle disposera d'une fonctionnalité d'emplacements multiples.

Ajoutez un cluster doté d'une fonctionnalité multi-slot pour AWS CloudHSM

Lorsque vous vous [connectez à plusieurs emplacements avec PKCS #11](#) for AWS CloudHSM, utilisez la `configure-pkcs11 add-cluster` commande pour ajouter un cluster à votre configuration.

Syntaxe

```
configure-pkcs11 add-cluster [OPTIONS]
  --cluster-id <CLUSTER ID>
  [--region <REGION>]
  [--endpoint <ENDPOINT>]
  [--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>]
  [--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE FILE>]
  [--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY FILE>]
  [-h, --help]
```

Exemples

Ajoutez un cluster à l'aide du paramètre **cluster-id**

Exemple

Utilisez le paramètre `configure-pkcs11 add-cluster` ainsi que le paramètre `cluster-id` pour ajouter un cluster (avec l'ID de `cluster-1234567`) à votre configuration.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

 Tip

Si l'utilisation de `configure-pkcs11 add-cluster` avec le paramètre `cluster-id` n'entraîne pas l'ajout du cluster, reportez-vous à l'exemple suivant pour une version plus longue de cette commande qui nécessite également des paramètres `--region` et `--endpoint` pour identifier le cluster ajouté. Si, par exemple, la région du cluster est différente de celle configurée par défaut dans votre interface de ligne de commande AWS, vous devez utiliser le paramètre `--region` pour utiliser la bonne région. En outre, il est possible de spécifier le point de terminaison d' AWS CloudHSM API à utiliser pour l'appel, ce qui peut être nécessaire pour diverses configurations réseau, telles que l'utilisation de points de terminaison d'interface VPC qui n'utilisent pas le nom d'hôte DNS par défaut pour. AWS CloudHSM

Ajouter un cluster à l'aide des paramètres **cluster-id**, **endpoint** et **region**

Exemple

Utilisez les paramètres `configure-pkcs11 add-cluster` ainsi que `cluster-id`, `endpoint` et `region` pour ajouter un cluster (avec l'ID de `cluster-1234567`) à votre configuration.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
--region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" add-cluster --
cluster-id <cluster-1234567>--region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-
east-1.amazonaws.com>
```

Pour plus d'informations sur les paramètres `--cluster-id`, `--region` et `--endpoint`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Parameters

--identifiant de cluster **<Cluster ID>**

Effectue un appel `DescribeClusters` pour rechercher toutes les adresses IP de l'interface réseau Elastic (ENI) du HSM du cluster associées à l'ID du cluster. Le système ajoute les adresses IP ENI aux fichiers AWS CloudHSM de configuration.

Note

Si vous utilisez le `--cluster-id` paramètre à partir d'une instance EC2 au sein d'un VPC qui n'a pas accès à l'Internet public, vous devez créer un point de terminaison VPC d'interface auquel vous connecter. AWS CloudHSM Pour plus d'informations sur les points de terminaison d'un VPC, veuillez consulter [???](#).

Obligatoire : oui

--point de terminaison **<Endpoint>**

Spécifiez le point de terminaison de l' AWS CloudHSM API utilisé pour effectuer l'`DescribeClusters`appel. Vous devez définir cette option en combinaison avec `--cluster-id`.

Obligatoire : non

--hsm-ca-cert **<HsmCA Certificate Filepath>**

Spécifie le chemin du fichier vers le certificat HSM CA.

Obligatoire : non

--région **<Region>**

Spécifiez la région de votre cluster. Vous devez définir cette option en combinaison avec `--cluster-id`.

Si vous ne fournissez pas le paramètre `--region`, le système choisit la région en essayant de lire les variables d'environnement `AWS_DEFAULT_REGION` ou `AWS_REGION`. Si ces variables ne sont pas définies, le système vérifie la région associée à votre profil dans votre fichier AWS Config (généralement `~/.aws/config`), sauf si vous avez spécifié un autre fichier dans la variable d'environnement `AWS_CONFIG_FILE`. Si aucune des options ci-dessus n'est définie, le système utilise par défaut la région `us-east-1`.

Obligatoire : non

-- client-cert-hsm-tls -fichier *<client certificate hsm tls path>*

Chemin d'accès au certificat client utilisé pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM.

N'utilisez cette option que si vous avez enregistré au moins une ancre de confiance sur HSM avec la CLI CloudHSM. Vous devez définir cette option en combinaison avec --client-key-hsm-tls-file.

Obligatoire : non

-- client-key-hsm-tls -fichier *<client key hsm tls path>*

Chemin d'accès à la clé client utilisée pour l'authentification mutuelle TLS Client-HSM.

N'utilisez cette option que si vous avez enregistré au moins une ancre de confiance sur HSM avec la CLI CloudHSM. Vous devez définir cette option en combinaison avec --client-cert-hsm-tls-file.

Obligatoire : non

Supprimer un cluster doté d'une fonctionnalité multi-slot pour AWS CloudHSM

Lorsque vous vous [connectez à plusieurs emplacements avec PKCS #11](#), utilisez la commande `configure-pkcs11 remove-cluster` pour supprimer un cluster des emplacements PKCS #11 disponibles.

Syntaxe

```
configure-pkcs11 remove-cluster [OPTIONS]
    --cluster-id <CLUSTER ID>
    [-h, --help]
```

Exemples

Supprimer un cluster à l'aide du paramètre **cluster-id**

Exemple

Utilisez le paramètre `configure-pkcs11 remove-cluster` ainsi que le paramètre `cluster-id` pour supprimer un cluster (avec l'ID de `cluster-1234567`) de votre configuration.

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 remove-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" remove-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

Pour plus d'informations sur le paramètre `--cluster-id`, consultez [the section called "Parameters"](#).

Paramètre

--identifiant de cluster **<Cluster ID>**

L'ID du cluster à supprimer de la configuration

Obligatoire : oui

Commandes de nouvelle tentative pour la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM

AWS CloudHSM Le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures disposent d'une stratégie de relance automatique intégrée qui permet de réessayer les opérations limitées par HSM du côté client. Lorsqu'un HSM limite les opérations parce qu'il est trop occupé à effectuer les opérations précédentes et qu'il ne peut pas prendre plus de demandes, le client SDKs tente de réessayer les opérations limitées jusqu'à 3 fois tout en reculant de façon exponentielle. Cette stratégie de nouvelle tentative automatique peut être réglée sur l'un des deux modes suivants : désactivé et standard.

- **désactivé** : le SDK client n'exécutera aucune stratégie de nouvelle tentative pour les opérations limitées effectuées par le HSM.
- **standard** : il s'agit du mode par défaut pour le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures. Dans ce mode, le client SDKs réessaiera automatiquement les opérations limitées en reculant de manière exponentielle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Limitation du HSM](#).

Définir des commandes de nouvelle tentative sur le mode désactivé

Linux

Pour définir les commandes de nouvelle tentative sur off pour le SDK client 5 sous Linux

- Vous pouvez utiliser la commande suivante pour définir une nouvelle tentative de configuration sur le mode off :

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --default-retry-mode off
```

Windows

Pour définir les commandes de nouvelle tentative sur off pour le SDK client 5 sous Windows

- Vous pouvez utiliser la commande suivante pour définir une nouvelle tentative de configuration sur le mode off :

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --default-retry-mode off
```

Stockage de certificats avec la bibliothèque PKCS #11

La bibliothèque PKCS #11 d'AWS CloudHSM prend en charge le stockage des certificats de clé publique en tant qu'« objets publics » (tels que définis dans PKCS #11 2.40) sur des clusters hsm2m.medium. Cette fonctionnalité permet aux sessions PKCS #11 publiques et privées de créer, récupérer, modifier et supprimer des certificats de clé publique.

Pour utiliser le stockage de certificats avec la bibliothèque PKCS #11, vous devez l'activer dans la configuration de votre client. Une fois activé, vous pouvez gérer les objets de certificat depuis vos applications PKCS #11. Les opérations qui s'appliquent à la fois au certificat et aux objets clés, tels que [C_FindObjects](#), renverront les résultats du stockage des clés et des certificats.

Rubriques

- [Activation du stockage des certificats](#)
- [Opérations de l'API de stockage de certificats](#)

- [Attributs de stockage des certificats](#)
- [Journaux d'audit du stockage des certificats](#)

Activation du stockage des certificats

Vous pouvez activer le stockage de certificats sur les clusters hsm2m.medium à l'aide de l'outil de configuration de bibliothèque PKCS #11. Cette fonctionnalité est disponible dans les versions 5.13 et ultérieures du SDK. Pour obtenir la liste des opérations qui prennent en charge le type d'objet de certificat, consultez [Opérations de l'API de stockage de certificats](#).

Pour activer le stockage des certificats, procédez comme suit pour votre système d'exploitation :

Linux

- Activer le stockage des certificats

Exécutez la commande suivante :

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --enable-certificate-storage
```

Windows

- Activer le stockage des certificats

Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --enable-certificate-storage
```

Opérations de l'API de stockage de certificats

Les opérations PKCS #11 suivantes prennent en charge le type d'objet de certificat (CKO_CERTIFICATE) :

Opérations générales de certification

C_CreateObject

Crée un nouvel objet de certificat.

C_DestroyObject

Supprime un objet de certificat existant.

C_GetAttributeValue

Obtient la valeur d'un ou de plusieurs attributs d'un objet de certificat.

C_SetAttributeValue

Met à jour la valeur d'un ou de plusieurs attributs d'un objet de certificat.

Opérations de recherche d'objets de certificat

C_FindObjectsInit

Lance une recherche d'objets de certificat.

C_FindObjects

Poursuit la recherche d'objets de certificat.

C_FindObjectsFinal

Met fin à la recherche d'objets de certificat.

Attributs de stockage des certificats

Le tableau suivant répertorie les attributs d'objet de certificat pris en charge et leurs valeurs :

Attribut	Valeur par défaut	Description
CKA_CLASS	Obligatoire	Doit indiquer CKO_CERTIFICATE .
CKA_TOKEN	True	Doit indiquer True.
CKA_MODIFIABLE	True	Doit indiquer True.
CKA_PRIVATE	False	Doit indiquer False.
CKA_LABEL	Vide	Limite de 127 caractères.
CKA_COPYABLE	False	Doit indiquer False.

Attribut	Valeur par défaut	Description
CKA_DESTROYABLE	True	Doit indiquer True.
CKA_CERTIFICATE_TYPE	Obligatoire	Doit indiquer CKC_X_509 .
CKA_TRUSTED	False	Doit indiquer False.
CKA_CERTIFICATE_CATEGORY	CK_CERTIFICATE_CATEGORY_UNSPECIFIED	Doit indiquer CK_CERTIFICATE_CATEGORY_UNSPECIFIED .
CKA_CHECK_VALUE	Dérivé de CKA_VALUE	Réglé automatiquement en fonction de CKA_VALUE .
CKA_START_DATE	Vide	Date « pas avant » du certificat.
CKA_END_DATE	Vide	Date « non postérieure » du certificat.
CKA_PUBLIC_KEY_INFO	Vide	La taille maximale est de 16 kilo-octets.
CKA_SUBJECT	Obligatoire	L'objet du certificat.
CKA_ID	Vide	La taille maximale est de 128 octets. L'unicité n'est pas imposée.
CKA_ISSUER	Vide	L'émetteur du certificat.
CKA_SERIAL_NUMBER	Vide	Numéro de série du certificat.
CKA_VALUE	Obligatoire	La taille maximale est de 32 kilo-octets.

Journaux d'audit du stockage des certificats

AWS CloudHSM écrit des journaux d'audit pour les opérations de stockage de certificats qui modifient les données dans un flux de journal CloudWatch Amazon Events distinct au sein du groupe

de journaux de votre cluster CloudWatch . Ce flux de journal porte le nom du cluster, et non d'un HSM spécifique au sein du cluster.

Pour plus d'informations sur l'accès aux connexions d'audit CloudWatch, consultez [Utilisation d'Amazon CloudWatch Logs et AWS CloudHSM d'Audit Logs](#).

Champs de saisie du journal

`object_handle`

Identifiant unique de l'objet de certificat.

`op_code`

L'opération effectuée ou tentée. Valeurs possibles :

- `CreateObject`
- `DestroyObject`
- `SetAttributeValues`

`response`

OK si l'opération a réussi, ou l'un des types d'erreur suivants :

- `DuplicateAttribute`
- `InvalidAttributeValue`
- `ObjectNotFound`
- `MaxObjectsReached`
- `InternalFailure`

`attributes`

Les attributs modifiés, le cas échéant.

`timestamp`

Heure à laquelle l'opération s'est produite, en millisecondes depuis l'ère Unix.

Exemples de journaux d'audit

CreateObject exemple

```
{
  "object_handle": 463180677312929947,
```



```
"op_code": "CreateObject",
"response": "OK",
"attributes": null,
"timestamp": 1725482483671
}
```

DestroyObject exemple

```
{
  "object_handle": 463180677312929947,
  "op_code": "DestroyObject",
  "response": "OK",
  "attributes": null,
  "timestamp": 1725482484559
}
```

SetAttributeValues exemple

```
{
  "object_handle": 463180678453346687,
  "op_code": "SetAttributeValues",
  "response": "OK",
  "attributes": [
    "Label"
  ],
  "timestamp": 1725482488004
}
```

CreateObject Exemple infructueux

```
{
  "object_handle": null,
  "op_code": "CreateObject",
  "response": "MaxObjectsReached",
  "attributes": null,
  "timestamp": 1726084937125
}
```

Moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 5

Le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL vous permet de décharger des opérations cryptographiques vers votre cluster CloudHSM via l'API OpenSSL.

AWS CloudHSM fournit un moteur dynamique OpenSSL, que vous pouvez consulter dans ou. [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat avec JSSE](#) [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux en utilisant NGINX ou Apache avec OpenSSL](#) Pour un exemple d'utilisation AWS CloudHSM avec OpenSSL, consultez [ce blog sur la sécurité AWS](#). Pour plus d'informations sur la prise en charge de la plate-forme pour SDKs, consultez [the section called "Plateformes prises en charge"](#). Pour le dépannage, voir [Problèmes connus liés au moteur dynamique OpenSSL pour AWS CloudHSM](#).

Utilisez les sections suivantes pour installer et configurer le moteur AWS CloudHSM dynamique pour OpenSSL à l'aide du SDK client 5.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du SDK client 3, veuillez consulter [Utilisation de la version précédente du SDK pour travailler avec AWS CloudHSM](#).

Rubriques

- [Installation du moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 5](#)
- [Types de clés pris en charge pour OpenSSL Dynamic Engine AWS CloudHSM for Client SDK 5](#)
- [Mécanismes pris en charge pour OpenSSL Dynamic Engine AWS CloudHSM for Client SDK 5](#)
- [Configurations avancées pour OpenSSL pour AWS CloudHSM](#)

Installation du moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 5

Utilisez les sections suivantes pour installer le moteur dynamique OpenSSL AWS CloudHSM pour le SDK client 5.

Note

Pour exécuter un seul cluster HSM avec le SDK client 5, vous devez d'abord gérer les paramètres de durabilité des clés client en définissant `disable_key_availability_check` sur `True`. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [Synchronisation des clés](#) et [outil de configuration du SDK client 5](#).

Pour installer et configurer le moteur dynamique OpenSSL

1. Utilisez les commandes suivantes pour télécharger et installer le moteur OpenSSL.

Amazon Linux 2023

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-dyn-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour Amazon Linux 2023 sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-dyn-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

Amazon Linux 2

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour Amazon Linux 2 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour Amazon Linux 2 sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-dyn-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el7.aarch64.rpm
```

RHEL 10 (10.0+)

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour RHEL 10 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-dyn-latest.el10.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el10.x86_64.rpm
```

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour RHEL 10 sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-dyn-latest.el10.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el10.aarch64.rpm
```

RHEL 9 (9.2+)

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour RHEL 9 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-dyn-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el9.x86_64.rpm
```

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour RHEL 9 sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-dyn-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el9.aarch64.rpm
```

RHEL 8 (8.3+)

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour RHEL 8 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-dyn-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el8.x86_64.rpm
```

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour RHEL 8 sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-dyn-latest.el8.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el8.aarch64.rpm
```

Ubuntu 24.04 LTS

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour Ubuntu 24.04 LTS sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-dyn_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u24.04_amd64.deb
```

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-dyn_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u24.04_arm64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour Ubuntu 22.04 LTS sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-dyn_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u22.04_amd64.deb
```

Installez le moteur dynamique OpenSSL pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-dyn_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u22.04_arm64.deb
```

Vous avez installé la bibliothèque partagée pour le moteur dynamique à l'adresse `/opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl_engine.so`.

2. Démarrez le SDK client 5. Pour plus d'informations sur le démarrage, consultez [Amorcez le SDK client](#).
3. Définissez une variable d'environnement avec les informations d'identification d'un utilisateur de chiffrement (CU). Pour plus d'informations sur la création CUs, consultez [the section called "créer"](#).

```
$ export CLOUDHSM_PIN=<HSM user name>:<password>
```

Note

Le SDK client 5 introduit la variable d'environnement CLOUDHSM_PIN permettant de stocker les informations d'identification du CU. Dans le SDK client 3, vous stockez les informations d'identification CU dans la variable d'environnement `n3fips_password`. Le SDK client 5 prend en charge les deux variables d'environnement, mais nous vous recommandons d'utiliser CLOUDHSM_PIN.

Lorsque vous définissez des variables d'environnement CLOUDHSM_PIN, vous devez éviter tout caractère spécial susceptible d'être interprété par votre shell.

4. Connectez votre installation de moteur dynamique OpenSSL au cluster. Pour plus d'informations, consultez [Connexion à un Cluster](#).
5. Démarrez le SDK client 5. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called "Amorcez le SDK client"](#).

Vérifiez le moteur dynamique OpenSSL pour le SDK client 5

Utilisez la commande suivante pour vérifier votre installation de moteur dynamique OpenSSL.

```
$ openssl engine -t cloudhsm
```

Le résultat suivant vérifie votre configuration :

```
(cloudhsm) CloudHSM OpenSSL Engine  
[ available ]
```

Types de clés pris en charge pour OpenSSL Dynamic Engine AWS CloudHSM for Client SDK 5

Le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL prend en charge les types de clés suivants avec le SDK client 5.

Type de clé	Description
EC	ECDSA sign/verify pour les types de clés P-256, P-384 et secp256k1. Pour générer des clés EC interopérables avec le moteur OpenSSL, consultez Exporter une clé asymétrique avec la CLI CloudHSM .
RSA	Génération de clés RSA pour les clés 2048, 3072 et 4096 bits. Signature/vérification RSA. La vérification est déchargée vers le logiciel OpenSSL.

Mécanismes pris en charge pour OpenSSL Dynamic Engine AWS CloudHSM for Client SDK 5

Le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL prend en charge les mécanismes suivants pour les fonctions de signature et de vérification avec le SDK client 5.

Fonctions de signature et de vérification

Avec le SDK client 5, les données sont hachées localement dans le logiciel. Cela signifie qu'il n'y a aucune limite quant à la taille des données pouvant être hachées.

Types de signature RSA

- SHA1withRSA
- SHA224withRSA
- SHA256withRSA
- SHA384withRSA
- SHA512withRSA

Types de signature ECDSA

- SHA1withECDSA
- SHA224withECDSA
- SHA256withECDSA
- SHA384withECDSA
- SHA512withECDSA

Configurations avancées pour OpenSSL pour AWS CloudHSM

Le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL inclut la configuration avancée suivante, qui ne fait pas partie des configurations générales utilisées par la plupart des clients. Ces configurations fournissent des fonctionnalités supplémentaires.

- [Commandes de nouvelle tentative pour OpenSSL](#)

Commandes de nouvelle tentative pour OpenSSL pour AWS CloudHSM

AWS CloudHSM Le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures disposent d'une stratégie de relance automatique intégrée qui permet de réessayer les opérations limitées par HSM du côté client. Lorsqu'un HSM limite les opérations parce qu'il est trop occupé à effectuer les opérations précédentes et qu'il ne peut pas prendre plus de demandes, le client SDKs tente de réessayer les opérations limitées jusqu'à 3 fois tout en reculant de façon exponentielle. Cette stratégie de nouvelle tentative automatique peut être réglée sur l'un des deux modes suivants : désactivé et standard.

- désactivé : le SDK client n'exécutera aucune stratégie de nouvelle tentative pour les opérations limitées effectuées par le HSM.

- **standard** : il s'agit du mode par défaut pour le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures. Dans ce mode, le client SDKs réessaiera automatiquement les opérations limitées en reculant de manière exponentielle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Limitation du HSM](#).

Définir des commandes de nouvelle tentative sur le mode désactivé

Vous pouvez utiliser la commande suivante pour configurer des commandes de nouvelle tentative en mode off :

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --default-retry-mode off
```

Fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le SDK client 5

Le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL vous permet de décharger les opérations cryptographiques TLS vers votre cluster CloudHSM via l'API du fournisseur OpenSSL. L'interface Provider est l'approche recommandée pour les nouveaux déploiements utilisant OpenSSL 3.2 et versions ultérieures.

Utilisez les sections suivantes pour installer et configurer le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL à l'aide du SDK client 5.

Warning

L'intégration avec la CLI OpenSSL n'est actuellement pas prise en charge AWS CloudHSM par le fournisseur OpenSSL. Consultez [the section called “Déchargez sous Linux avec le fournisseur OpenSSL”](#) les intégrations prises en charge.

Plateformes prises en charge

Le fournisseur OpenSSL nécessite OpenSSL 3.2 ou version ultérieure, disponible sur +, Ubuntu 24.04+ et Amazon EL9 Linux 2023+.

Vérifiez la compatibilité : `openssl version`

Rubriques

- [Installation du fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le SDK client 5](#)

- [Types de clés pris en charge pour le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le client SDK 5](#)
- [Mécanismes pris en charge par le fournisseur OpenSSL](#)
- [Configuration avancée du fournisseur OpenSSL](#)

Installation du fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le SDK client 5

Utilisez les sections suivantes pour installer le fournisseur OpenSSL pour le SDK client AWS CloudHSM 5.

Note

Pour exécuter un seul cluster HSM avec le SDK client 5, vous devez d'abord gérer les paramètres de durabilité des clés client en définissant `disable_key_availability_check` sur `True`. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [Synchronisation des clés](#) et [outil de configuration du SDK client 5](#).

Exigences

Le fournisseur OpenSSL nécessite des types de clusters `hsm2m.medium` et une version minimale du SDK client CloudHSM version 5.17.0 ou ultérieure.

Installation du fournisseur OpenSSL

Pour installer le fournisseur OpenSSL

1. Utilisez les commandes suivantes pour télécharger et installer le fournisseur OpenSSL.

Amazon Linux 2023

Installez le fournisseur OpenSSL pour Amazon Linux 2023 sur une architecture `x86_64` :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-openssl-provider-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-openssl-provider-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

Installez le fournisseur OpenSSL pour Amazon Linux 2023 sur l'architecture : `ARM64`

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-openssl-provider-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-openssl-provider-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

RHEL 9 (9.2+)

Installez le fournisseur OpenSSL pour RHEL 9 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-openssl-provider-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-openssl-provider-latest.el9.x86_64.rpm
```

Installez le fournisseur OpenSSL pour RHEL 9 sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-openssl-provider-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-openssl-provider-latest.el9.aarch64.rpm
```

RHEL 10 (10.0+)

Installez le fournisseur OpenSSL pour RHEL 10 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-openssl-provider-latest.el10.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-openssl-provider-latest.el10.x86_64.rpm
```

Installez le fournisseur OpenSSL pour RHEL 10 sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-openssl-provider-latest.el10.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-openssl-provider-latest.el10.aarch64.rpm
```

Ubuntu 24.04

Installez le fournisseur OpenSSL pour Ubuntu 24.04 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-openssl-provider_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo dpkg -i ./cloudhsm-openssl-provider_latest_u24.04_amd64.deb
```

Installez le fournisseur OpenSSL pour Ubuntu 24.04 sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-openssl-provider_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo dpkg -i ./cloudhsm-openssl-provider_latest_u24.04_arm64.deb
```

Vous avez installé la bibliothèque partagée pour le fournisseur OpenSSL à l'adresse. /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl_provider.so

2. Démarrez le SDK client 5. Pour plus d'informations sur le démarrage, consultez [Amorcez le SDK client](#).
3. Définissez la variable d'environment CLOUDHSM_PIN avec vos informations d'identification d'utilisateur cryptographique (CU) :

```
$ export CLOUDHSM_PIN=<username>:<password>
```

4. Connectez votre installation d'OpenSSL Provider au cluster. Pour plus d'informations, consultez [Connexion à un Cluster](#).

Vérifier l'installation

Vérifiez que le fournisseur OpenSSL est correctement installé :

```
$ CLOUDHSM_PIN=<username>:<password> openssl list -providers -provider cloudhsm
```

Vous devriez voir une sortie similaire à :

```
Providers:
  cloudhsm
    name: AWS CloudHSM OpenSSL Provider
    version: 5.17.0
    status: active
  default
    name: OpenSSL Default Provider
    version: 3.2.2
    status: active
```

Types de clés pris en charge pour le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le client SDK 5

Le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL prend en charge les types de clés suivants avec le SDK client 5.

Type de clé	Description
RSA	RSA sign/verify et opérations de chiffrement asymétrique. La vérification est déchargée vers le logiciel OpenSSL. Pour générer des clés RSA interopérables avec le fournisseur OpenSSL, consultez. Exporter une clé asymétrique avec la CLI CloudHSM
EC	ECDSA sign/verify pour les courbes P-256, P-384 et P-521. La vérification est déchargée vers le logiciel OpenSSL. Pour générer des clés EC interopérables avec le fournisseur OpenSSL, consultez. Exporter une clé asymétrique avec la CLI CloudHSM

Mécanismes pris en charge par le fournisseur OpenSSL

Le SDK AWS CloudHSM OpenSSL Provider prend en charge un ensemble complet de mécanismes cryptographiques pour diverses opérations, notamment les signatures numériques, le chiffrement asymétrique, le chiffrement symétrique, l'échange de clés, etc.

Types de signature RSA

Le fournisseur OpenSSL prend en charge les signatures numériques RSA avec plusieurs algorithmes de hachage et schémas de remplissage :

SHA1withRSA

Signatures RSA avec algorithme de hachage SHA-1

- Rembourrage PKCS #1 v1.5
- Rembourrage PSS (Probabilistic Signature Scheme)

SHA224withRSA

Signatures RSA avec algorithme de hachage SHA-224

- Rembourrage PKCS #1 v1.5
- Rembourrage en PSS

SHA256withRSA

Signatures RSA avec algorithme de hachage SHA-256

- Rembourrage PKCS #1 v1.5
- Rembourrage en PSS

SHA384withRSA

Signatures RSA avec algorithme de hachage SHA-384

- Rembourrage PKCS #1 v1.5
- Rembourrage en PSS

SHA512withRSA

Signatures RSA avec algorithme de hachage SHA-512

- Rembourrage PKCS #1 v1.5
- Rembourrage en PSS

Types de signature ECDSA

Le fournisseur OpenSSL prend en charge les signatures numériques ECDSA avec plusieurs algorithmes de hachage :

SHA1withECDSA

Signatures ECDSA avec algorithme de hachage SHA-1

SHA224withECDSA

Signatures ECDSA avec algorithme de hachage SHA-224

SHA256withECDSA

Signatures ECDSA avec algorithme de hachage SHA-256

SHA384withECDSA

Signatures ECDSA avec algorithme de hachage SHA-384

SHA512withECDSA

Signatures ECDSA avec algorithme de hachage SHA-512

Configuration avancée du fournisseur OpenSSL

Le SDK AWS CloudHSM OpenSSL Provider fournit des options de configuration avancées pour personnaliser son comportement en fonction de différents cas d'utilisation et environnements. Utilisez l'outil de configuration pour définir ces options.

- [Réessayer la configuration pour le fournisseur OpenSSL](#)

Commandes de nouvelle tentative pour le fournisseur OpenSSL pour AWS CloudHSM

AWS CloudHSM Le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures disposent d'une stratégie de réessai automatique intégrée qui permet de réessayer les opérations limitées par HSM du côté client. Lorsqu'un HSM limite les opérations parce qu'il est trop occupé à effectuer les opérations précédentes et qu'il ne peut pas prendre plus de demandes, le client SDKs tente de réessayer les opérations limitées jusqu'à 3 fois tout en reculant de façon exponentielle. Cette stratégie de nouvelle tentative automatique peut être réglée sur l'un des deux modes suivants : désactivé et standard.

- **désactivé** : le SDK client n'exécutera aucune stratégie de nouvelle tentative pour les opérations limitées effectuées par le HSM.

- standard : il s'agit du mode par défaut pour le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures. Dans ce mode, le client SDKs réessaiera automatiquement les opérations limitées en reculant de manière exponentielle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Limitation du HSM](#).

Définir des commandes de nouvelle tentative sur le mode désactivé

Linux

Pour définir les commandes de nouvelle tentative sur off pour le SDK client 5 sous Linux

- Vous pouvez utiliser la commande suivante pour définir une nouvelle tentative de configuration sur le mode off :

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-openssl-provider --default-retry-mode off
```

Fournisseur de stockage de clés (KSP) pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Le Key Storage Provider (KSP) est une API cryptographique spécifique au système d'exploitation Microsoft Windows. Le fournisseur de stockage de clés (KSP) permet aux développeurs d'utiliser des techniques cryptographiques pour sécuriser les applications Windows.

Pour plus d'informations sur l'amorçage, veuillez consulter [Connexion au cluster](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation du SDK client 3, consultez [Utilisation de la version précédente du SDK pour travailler avec AWS CloudHSM](#).

Rubriques

- [Installation du fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Authentifiez-vous auprès du fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Types de clés pris en charge par le fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Opérations d'API prises en charge Fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour AWS CloudHSM le SDK client 5](#)

- [Configurations avancées pour KSP pour AWS CloudHSM](#)

Installation du fournisseur de stockage de clés (KSP) pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Utilisez les sections suivantes pour installer le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM le SDK client 5.

Note

Pour exécuter un seul cluster HSM avec le SDK client 5, vous devez d'abord gérer les paramètres de durabilité des clés client en définissant `disable_key_availability_check` sur `True`. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [Synchronisation des clés](#) et [outil de configuration du SDK client 5](#).

Pour installer et configurer le fournisseur de stockage de clés (KSP)

1. Installez le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour Windows Server sur une architecture x86_64, ouvrez-le en PowerShell tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/AWSCloudHSMKSP-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMKSP-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMKSP-latest.msi /quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

2. Utilisez l'outil de configuration pour spécifier l'emplacement du certificat émetteur. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Spécifier l'emplacement du certificat émetteur](#).
3. Pour vous connecter à votre cluster, consultez [Amorcez le SDK client](#).
4. Vous pouvez trouver les fichiers du fournisseur de stockage de clés (KSP) aux emplacements suivants :

- Binaires Windows :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM
```

Scripts de configuration et fichiers journaux Windows :

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM
```

Authentifiez-vous auprès du fournisseur de stockage de clés (KSP) pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Avant d'utiliser le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM le SDK client 5, vous devez définir les informations de connexion du HSM sur votre système. Vous avez deux options :

- Gestionnaire d'informations d'identification Windows (recommandé pour une meilleure sécurité)
- Variables d'environnement du système (configuration simplifiée)

Gestionnaire d'informations d'identification Windows

Vous pouvez configurer les informations d'identification à l'aide de l'`set_cloudhsm_credentials` utilitaire ou de l'interface Windows Credentials Manager.

- Utilisation de l'utilitaire **`set_cloudhsm_credentials`** :

L'`set_cloudhsm_credentials` utilitaire est inclus dans le programme d'installation de Windows. Vous pouvez utiliser cet utilitaire pour transmettre facilement les informations d'identification de connexion HSM au Gestionnaire d'informations d'identification Windows. Si vous souhaitez compiler cet utilitaire à partir des sources, vous pouvez utiliser le code Python inclus dans le programme d'installation.

1. Accédez à `C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\tools\`.
2. Exécutez la commande suivante :

```
set_cloudhsm_credentials.exe --username <CU USER> --password <CU PASSWORD>
```

- Utilisation de l'interface du Gestionnaire d'informations d'identification :

1. Ouvrez le gestionnaire d'informations d'identification :
 - Entrez `credential manager` dans le champ de recherche de la barre des tâches
 - Sélectionnez Credential Manager
2. Sélectionnez Windows Credentials (Informations d'identification) pour gérer les informations d'identification Windows.
3. Sélectionnez Ajouter un identifiant générique

4. Entrez les détails suivants :

- Adresse Internet ou réseau :`CLOUDHSM_PIN`.
- Nom d'utilisateur :`<CU USER>`.
- Mot de passe :`<CU PASSWORD>`.

5. Sélectionnez OK

Variables d'environnement du système

Vous pouvez définir des variables d'environnement système pour identifier votre HSM et votre [utilisateur cryptographique](#) (CU).

Warning

La définition des informations d'identification par le biais de variables d'environnement système enregistre votre mot de passe en texte clair sur votre système. Pour une meilleure sécurité, utilisez plutôt Windows Credential Manager.

Vous pouvez définir des variables d'environnement en utilisant :

- La valeur [setx](#).
- Panneau de configuration des propriétés du système Windows (onglet Avancé).
- définir des variables d'environnement système permanentes Méthodes [programmatisques](#).

Pour définir la variable d'environnement du système :

`CLOUDHSM_PIN=<CU USERNAME>:<CU PASSWORD>`

Identifie un [utilisateur de chiffrement](#) (CU) dans le HSM et fournit toutes les informations de connexion requises. Votre application s'authentifie et s'exécute en tant que ce CU. L'application possède les autorisations de ce CU et peut afficher et gérer uniquement les clés que le CU possède et partage. Pour créer une nouvelle CU, utilisez la commande [user create](#) dans la CLI CloudHSM. Pour rechercher un fichier existant CUs, utilisez la commande [user list](#) dans la CLI CloudHSM.

Par exemple :

```
setx /m CLOUDHSM_PIN test_user:password123
```

 Note

Lorsque vous définissez les variables d'environnement CLOUDHSM_PIN, vous devez éviter tout caractère spécial susceptible d'être interprété par votre shell.

Types de clés pris en charge par le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Le fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) prend en charge les types de clés suivants avec le SDK client 5.

Type de clé	Description
EC	Générez des clés avec les courbes secp256r1 (P-256), secp384r1 (P-384) et secp521r1 (P-521).
RSA	Générez des clés RSA de 2048, 3072 et 4096 bits.

Opérations d'API prises en charge Fournisseur de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM le SDK client 5

Les paramètres du KSP sont définis par Microsoft KSP. Consultez la [documentation Microsoft](#) pour plus d'informations.

Le fournisseur de stockage de clés (KSP) prend en charge les opérations d'API KSP suivantes pour le SDK AWS CloudHSM client 5.

- [NCryptOpenStorageProvider](#)
- [NCryptOpenKey](#)
- [NCryptCreatePersistedKey](#)

- [NCryptGetProperty](#)
- [NCryptSetProperty](#)
- [NCryptFinalizeKey](#)
- [NCryptDeleteKey](#)
- [NCryptFreeObject](#)
- [NCryptFreeBuffer](#)
- [NCryptIsAlgSupported](#)
- [NCryptEnumAlgorithms](#)
- [NCryptEnumKeys](#)
- [NCryptExportKey](#)
- [NCryptSignHash](#)
- [NCryptVerifySignature](#)

NCryptOpenStorageProvider fonction avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptOpenStorageProvider fonction charge et initialise le fournisseur de stockage de clés (KSP).

Parameters

phProvider[dehors]

Un pointeur vers une NCrypt_PROV_HANDLE variable qui stocke le descripteur du fournisseur.

pszProviderName[en]

Pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul identifiant le fournisseur de stockage de clés. Le fournisseur de stockage de clés (KSP) AWS CloudHSM prend en charge les valeurs suivantes :

Value	Signification
« Fournisseur de stockage de clés CloudHSM »	Identifie le nom du fournisseur du SDK client 5. Nous recommandons d'utiliser ce nom par défaut.

Value	Signification
« Fournisseur de stockage de clés Cavium »	Identifie le nom du fournisseur du SDK client 3. Pris en charge pour des raisons de rétrocompatibilité.

 Note

Les valeurs sont des chaînes de caractères larges littérales, comme indiqué par L avant le littéral.

dwFlags[en]

Indicateurs qui modifient le comportement de la fonction. Aucun drapeau n'est défini pour cette fonction.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOT_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.

NCryptOpenKey avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptOpenKey fonction ouvre une clé qui existe dans le fournisseur de stockage de clés (KSP).

Parameters

hProvider[en]

Le handle KSP qui contient la clé. [NCryptOpenStorageProvider](#) Utilisez-le pour obtenir le manche.

phKey[dehors]

Un pointeur vers une NCrypt_KEY_HANDLE variable qui stocke le descripteur de touche.

pszKeyName[en]

Un pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul et contenant le nom de la clé.

dwLegacyKeySpec[en, non utilisé]

AWS CloudHSM Le fournisseur de stockage de clés (KSP) n'utilise pas ce paramètre.

dwFlags[en]

Indicateurs qui modifient le comportement de la fonction. Aucun drapeau n'est défini pour cette fonction.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOT_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
NTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'hProvider est pas valide.
NTE_BAD_KEYSET	Le nom de clé fourni n'a pas renvoyé de résultat unique.

NCryptCreatePersistedKey avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptCreatePersistedKey fonction crée une nouvelle clé et la stocke dans le fournisseur de stockage de clés (KSP). Vous pouvez utiliser la [NCryptSetProperty](#) fonction pour définir ses propriétés après sa création. Vous devez appeler [NCryptFinalizeKey](#) avant de pouvoir utiliser la clé.

Parameters

hProvider[en]

Identifiant du fournisseur de stockage de clés dans lequel vous allez créer la clé.

[NCryptOpenStorageProvider](#) Utilisez-le pour obtenir cette poignée.

phKey[dehors]

Adresse d'une NCrypt_KEY_HANDLE variable qui stocke le descripteur de la clé.

pszAlgId[en]

Pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul qui indique l'identifiant de l'algorithme cryptographique utilisé pour créer la clé.

AWS CloudHSM Le fournisseur de stockage de clés (KSP) prend en charge les algorithmes suivants :

Constante/valeur	Description
ALGORITHMME BCrypt_RSA_ « RSA »	Algorithme de clé publique RSA.
ALGORITHMME BCrypt_ECDSA_P256 « ECDSA_P256 »	Algorithme de signature numérique à courbe elliptique principale de 256 bits (FIPS 186-2).
ALGORITHMME BCrypt_ECDSA_P384 « ECDSA_P384 »	Algorithme de signature numérique à courbe elliptique première de 384 bits (FIPS 186-2).
ALGORITHMME BCrypt_ECDSA_P521_ « ECDSA_P521 »	Algorithme de signature numérique à courbe elliptique première de 521 bits (FIPS 186-2).

pszKeyName[en, facultatif]

Pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul et contenant le nom de la clé. Si ce paramètre est NULL, cette fonction créera une clé éphémère qui n'est pas conservée.

dwLegacyKeySpec[en, non utilisé]

AWS CloudHSM Le fournisseur de stockage de clés (KSP) n'utilise pas ce paramètre.

dwFlags[en]

Drapeaux permettant de modifier le comportement de la fonction. Utilisez zéro ou plusieurs des valeurs suivantes :

Value	Signification
INCRYPT_MACHINE_KEY_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.
INCRYPT_SILENT_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.
NCRYPT_OVERWRITE_KEY_FLAG	La spécification de cet indicateur remplace toute clé existante portant le même nom dans le HSM. Sans cet indicateur, la fonction revient à NT E_EXISTS.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	La fonction s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOTE_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.

Code de retour	Description
BATE_BAD_FLAGS	Le dwFlags paramètre contient une valeur non valide.
NOTE_NON PRISE EN CHARGE	Le pszAlgId paramètre contient une valeur non prise en charge.
NOTE_EXISTS	Une clé portant le nom spécifié existe déjà et l'opération n'a pas été utilisée. NCRYPT_0V ERWRITE_KEY_FLAG .

NCryptGetProperty avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptGetProperty fonction récupère les valeurs des propriétés d'un objet de stockage clé.

Parameters

hobject[en]

Le descripteur de l'objet dont vous souhaitez récupérer la propriété. Vous pouvez utiliser :

- Un identifiant de fournisseur (NCRYPT_PROV_HANDLE)
- Une poignée à clé (NCRYPT_KEY_HANDLE)

pszProperty [en]

Un pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul contenant le nom de la propriété à récupérer.

Lors de son utilisation NCRYPT_PROV_HANDLE, le fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) prend en charge les identifiants KSP suivants :

Identifiant/Valeur	Description
NCRYPT_IMPL_TYPE_PROPERTY « Type d'impl »	Un DWORD contenant des indicateurs qui définissent les détails de mise en œuvre du fournisseur
NCRYPT_MAX_NAME_LENGTH_PROPERTY	DWORD contenant la longueur maximale (en caractères) d'un nom de clé persistant.

Identifiant/Valeur	Description
« Longueur maximale du nom »	
CHIFFRER LE NOM_PROPRIÉTÉ « Nom »	Un pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul et contenant le nom du KSP.
CRYPT_VERSION_PROPERTY « Version »	Un DWORD contenant la version du fournisseur (mot haut : version majeure, mot bas : version mineure).
CRYPT_USE_CONTEXT_PROPERTY « Contexte d'utilisation »	Un pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul décrivant le contexte de l'opération.
CRYPT_SECURITY_DESCR_SUPPORT_PROPERTY « Support de description de la sécurité »	Indique si le fournisseur prend en charge les descripteurs de sécurité pour les clés.

Lors de son utilisation `NCRYPT_KEY_HANDLE`, le fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) prend en charge les identifiants KSP suivants :

Identifiant/Valeur	Description
CHIFFRER LA PROPRIÉTÉ DE L'ALGORITHME « Nom de l'algorithme »	Chaîne Unicode terminée par un caractère nul contenant le nom de l'algorithme de la clé.
CRYPT_BLOCK_LENGTH_PROPERTY « Longueur du bloc »	DWORD contenant la longueur du bloc de chiffrement en octets.
CRYPT_EXPORT_POLICY_PROPERTY « Politique d'exportation »	Un DWORD contenant des indicateurs qui spécifient la politique d'exportation de la clé persistante.

Identifiant/Valeur	Description
CRYPT_KEY_USAGE_PROPERTY « Utilisation des clés »	Un DWORD contenant des indicateurs qui définissent les principaux détails d'utilisation.
CRYPT_KEY_TYPE_PROPERTY « Type de clé »	Un DWORD contenant des indicateurs qui définissent le type de clé.
CHIFFRER LA LONGUEUR DE LA PROPRIÉTÉ « Longueur »	Un DWORD contenant la longueur de la clé en bits.
ENCRYPT_LENGTHS_PROPERTY « Longueurs »	Un pointeur vers une structure NCrypt_Supported_Lengths contenant les tailles de clés prises en charge.
CHIFFRER LE NOM_PROPRIÉTÉ « Nom »	Un pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul et contenant le nom de la clé.
CRYPT_SECURITY_DESCR_PROPERTY « Description de la sécurité »	Pointeur vers une structure SECURITY_DESCRIPTOR contenant des informations de contrôle d'accès clés.
CRYPT_ALGORITHM_GROUP_PROPERTY « Algorithm Group »	Chaîne Unicode terminée par un caractère nul contenant le nom du groupe d'algorithmes de l'objet.
NCrypt_UNIQUE_NAME_PROPERTY « Nom unique »	Pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul et contenant le nom unique de la clé.

 Note

Les valeurs sont des chaînes de caractères larges littérales, comme indiqué par L avant le littéral.

pbOutput[dehors]

Adresse d'une mémoire tampon pour stocker la valeur de la propriété. Spécifiez la taille de la mémoire tampon à l'aide `decbOutput`.

Pour déterminer la taille de tampon requise, définissez ce paramètre sur `NULL`. La fonction enregistre la taille requise (en octets) à l'emplacement indiqué par `pcbResult`.

cbOutput[en]

Taille de la `pbOutput` mémoire tampon en octets.

pcbResult[dehors]

Pointeur vers une variable `DWORD` qui stocke le nombre d'octets copiés dans la `pbOutput` mémoire tampon.

Si la valeur `pbOutput` est `NULL`, cela stocke la taille requise (en octets).

dwFlags[en]

Drapeaux permettant de modifier le comportement de la fonction. Vous pouvez utiliser zéro ou :

Value	Signification
<code>INCRYPT_SILENT_FLAG</code>	Ce drapeau n'a aucun effet.

Lorsque `PSZProperty` l'est `INCRYPT_SECURITY_DESCR_PROPERTY`, utilisez l'un ou une combinaison des éléments suivants :

Value	Signification
<code>INFORMATION_DE_SÉCURITÉ_PROPRIÉTAIRE</code>	Ce drapeau n'a aucun effet.

Value	Signification
INFORMATION_DE_SÉCURITÉ_DU GROUPE	Ce drapeau n'a aucun effet.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ DACL	Ce drapeau n'a aucun effet.
LABEL_SECURITY_INFORMATION	Ce drapeau n'a aucun effet.
SACL_INFORMATION_SÉCURITÉ	Ce drapeau n'a aucun effet.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOTE_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
BATE_BAD_FLAGS	Le dwFlags paramètre contient une valeur non valide.
NOTE NON PRISE EN CHARGE	Le pszAlgId paramètre contient une valeur qui n'est pas prise en charge.
NOTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'hObject est pas valide.
NTE_BUFFER_TOO_SMALL	Le cbOutput paramètre est trop petit pour les valeurs renvoyées.

NCryptSetProperty avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptSetProperty fonction définit les valeurs des propriétés d'un objet de stockage clé.

Parameters

hObject[en]

Le descripteur de l'objet dont vous souhaitez définir la propriété. Vous pouvez utiliser :

- Un identifiant de fournisseur (NCRYPT_PROV_HANDLE)
- Une poignée à clé (NCRYPT_KEY_HANDLE)

pszProperty [en]

Un pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul contenant le nom de la propriété à récupérer.

Lors de son utilisation NCRYPT_PROV_HANDLE, le fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) prend en charge les identifiants KSP suivants :

Identifiant/Valeur	Description
CRYPT_USE_CONTEXT_PROPERTY « Contexte d'utilisation »	Un pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul décrivant le contexte de l'opération.

Lors de son utilisation NCRYPT_KEY_HANDLE, le fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) prend en charge les identifiants KSP suivants :

Identifiant/Valeur	Description
CRYPT_KEY_USAGE_PROPERTY « Utilisation des clés »	Un DWORD contenant un ensemble d'indicateurs qui définissent les principaux détails d'utilisation. Cette propriété s'applique uniquement aux clés. Il peut contenir zéro ou une combinaison d'une ou de plusieurs des valeurs suivantes.

Identifiant/Valeur	Description
	NCrypt_ALLOW_DECRYPT_FLAG (0x00000001)
	NCrypt_ALLOW_SIGNING_FLAG (0x00000002)
CHIFFRER LA LONGUEUR DE LA PROPRIÉTÉ « Longueur »	Un DWORD contenant la longueur de la clé en bits.
CRYPT_EXPORT_POLICY_PROPERTY « Politique d'exportation »	Un DWORD contenant des indicateurs qui spécifient la politique d'exportation de la clé persistante. Il peut contenir zéro ou une combinaison d'une ou de plusieurs des valeurs suivantes. NCrypt_ALLOW_EXPORT_FLAG (0x00000001)

 Note

Les valeurs sont des chaînes de caractères larges littérales, comme indiqué par L avant le littéral.

pbInput[en]

Adresse d'un tampon contenant la nouvelle valeur de propriété. cbInput contient la taille de la mémoire tampon.

cbInput[en]

Taille de la pbInput mémoire tampon en octets.

dwFlags[en]

Indicateurs qui modifient le comportement de la fonction. Aucun drapeau n'est défini pour cette fonction.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOTE_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
BATE_BAD_FLAGS	Le dwFlags paramètre contient une valeur non valide.
NOTE_NON PRISE EN CHARGE	Le pszProperty paramètre contient une valeur qui n'est pas prise en charge.
NOTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'hObject est pas valide.
NOTE_BAD_DATA	Les données pointées par pbInput et ne cbInput sont pas valides.

NCryptFinalizeKey avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptFinalizeKey fonction complète une touche KSP. Vous devez appeler cette fonction avant de pouvoir utiliser la touche.

Parameters

hKey[en]

Le manche de la clé pour terminer. Obtenez ce descripteur en appelant la [NCryptCreatePersistedKey](#) fonction.

dwFlags[en]

Drapeaux permettant de modifier le comportement de la fonction. Vous pouvez utiliser zéro ou les valeurs suivantes :

Value	Signification
INCRYPT_SILENT_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.
CHIFFRER SANS CLÉ DE VALIDATION	Ce drapeau n'a aucun effet.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
NOTE_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
NOTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'hKeyest pas valide.
NOTE NON PRISE EN CHARGE	Le dwFlags paramètre contient une valeur qui n'est pas prise en charge.
BATE_BAD_FLAGS	Le dwFlags paramètre contient une valeur non valide.

NCryptDeleteKey avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptDeleteKey fonction supprime une clé KSP du fournisseur de stockage de clés (KSP).

Parameters

hKey[en]

Poignée de la clé à supprimer.

dwFlags[en]

Drapeaux permettant de modifier le comportement de la fonction. Vous pouvez utiliser zéro ou plusieurs des valeurs suivantes :

Value	Signification
INCRYPT_SILENT_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	La fonction s'est déroulée correctement.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
BATE_BAD_FLAGS	Le dwFlags paramètre contient une valeur non valide.
NOT_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
NTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'hKeyest pas valide.
ERREUR_INTERNE	Une erreur interne s'est produite lors de la suppression de la clé.

NCryptFreeObject avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptFreeObject fonction libère le fournisseur ou le descripteur de clé du fournisseur de stockage de clés (KSP).

Parameters

hObject[en]

Poignée de l'objet à libérer. Vous pouvez utiliser :

- Un identifiant de fournisseur (NCRYPT_PROV_HANDLE)
- Une poignée à clé (NCRYPT_KEY_HANDLE)

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
NTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'h0bject est pas valide.

NCryptFreeBuffer avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La `NCryptFreeBuffer` fonction libère un bloc de mémoire alloué par le fournisseur de stockage de clés (KSP).

Parameters

`pvInput[en]`

Adresse de la mémoire à libérer.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
NOT_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.

NCryptIsAlgSupported avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

`NCryptIsAlgSupported` fonction détermine si le fournisseur de stockage de clés (KSP) prend en charge un algorithme cryptographique spécifique.

Parameters

hProvider[en]

Identifiant du fournisseur de stockage de clés. [NCryptOpenStorageProvider](#) Utilisez-le pour obtenir le manche.

pszAlgId[en]

Pointeur vers une chaîne Unicode terminée par un caractère nul qui contient l'identifiant de l'algorithme cryptographique utilisé pour créer la clé. Le fournisseur de stockage de clés (KSP) AWS CloudHSM prend en charge les algorithmes suivants :

Constante/valeur	Description
ALGORITHMHE BCrypt_RSA_ « RSA »	Algorithme de clé publique RSA.
ALGORITHMHE BCrypt_ECDSA_P256 « ECDSA_P256 »	Algorithme de signature numérique à courbe elliptique principale de 256 bits (FIPS 186-2).
ALGORITHMHE BCrypt_ECDSA_P384 « ECDSA_P384 »	Algorithme de signature numérique à courbe elliptique première de 384 bits (FIPS 186-2).
ALGORITHMHE BCrypt_ECDSA_P521_ « ECDSA_P521 »	Algorithme de signature numérique à courbe elliptique première de 521 bits (FIPS 186-2).

dwFlags[en]

Indicateurs qui modifient le comportement des fonctions. Il peut s'agir de zéro ou de la valeur suivante :

Value	Signification
INCRYPT_SILENT_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
BATE_BAD_FLAGS	Le dwFlags paramètre contient une valeur non valide.
NOTE NON PRISE EN CHARGE	Le pszAlgId paramètre contient une valeur non prise en charge.
NOTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'hProvider est pas valide.

NCryptEnumAlgorithms avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptEnumAlgorithms fonction récupère les noms des algorithmes pris en charge par le fournisseur de stockage de clés (KSP).

Parameters

hProvider[en]

Identifiant du fournisseur de stockage de clés pour lequel énumérer les algorithmes. Utilisez la [NCryptOpenStorageProvider](#) fonction pour obtenir ce descripteur.

dwAlgOperations[en]

Ensemble de valeurs qui spécifient les classes d'algorithmes à énumérer. Vous pouvez utiliser zéro pour énumérer tous les algorithmes ou combiner une ou plusieurs de ces valeurs :

Value	Signification
CHIFFRE_ASYMMETRIC_ENCRYPTIO N_OPERATION 0x00000004	Répertoriez les algorithmes de chiffrement asymétrique.
CHIFFRE_SIGNATURE_OPERATION 0x00000010	Répertoriez les algorithmes de signature numérique.

pdwAlgCount[dehors]

Adresse d'un DWORD qui stocke le nombre d'éléments du ppAlgList tableau.

ppAlgList[dehors]

Adresse d'un pointeur de NCryptAlgorithmName structure qui stocke un tableau de noms d'algorithmes enregistrés. Le pdwAlgCount paramètre indique le nombre d'éléments de ce tableau.

dwFlags[en]

Drapeaux permettant de modifier le comportement de la fonction. Utilisez zéro ou la valeur suivante :

Value	Signification
INCRYPT_SILENT_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.

Code de retour	Description
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOTE_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
BATE_BAD_FLAGS	Le dwFlags paramètre contient une valeur non valide.
NOTE NON PRISE EN CHARGE	Le dwAlgOperations paramètre contient une valeur non prise en charge.

NCryptEnumKeys avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

NCryptEnumKeys fonction répertorie les clés stockées dans le fournisseur de stockage de clés (KSP).

Parameters

hProvider[en]

Identifiant du fournisseur de stockage des clés. [NCryptOpenStorageProvider](#) Utilisez-le pour obtenir cette poignée.

pszScope[en, non utilisé]

Définissez ce paramètre sur NULL.

ppKeyName[dehors]

Adresse de pointeur vers une NCryptKeyName structure qui stocke le nom de la clé. Pour libérer cette mémoire après utilisation, appelez [NCryptFreeBuffer](#).

ppEnumState[entrée, sortie]

Une adresse de pointeur VOID qui suit la progression de l'énumération. Le fournisseur de stockage de clés utilise ces informations en interne pour gérer la séquence d'énumération. Pour recommencer une nouvelle énumération depuis le début, définissez ce pointeur sur NULL.

Pour libérer cette mémoire une fois l'énumération terminée, passez ce pointeur au [NCryptFreeBuffer](#).

dwFlags[en]

Drapeaux permettant de modifier le comportement de la fonction. Cette fonction n'a aucun drapeau.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOT_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
NTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'hProvider est pas valide.
NE NOTEZ AUCUN AUTRE ARTICLE	L'énumération a répertorié toutes les clés disponibles.

NCryptExportKey avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptExportKey fonction exporte une clé KSP vers une mémoireBLOB. Cette fonction prend uniquement en charge l'exportation de clés publiques.

Parameters

hKey[en]

Poignée de la clé à exporter.

hExportKey[en, non utilisé]

AWS CloudHSM Le fournisseur de stockage de clés (KSP) n'utilise pas ce paramètre.

pszBlobType[en]

Chaîne Unicode terminée par un caractère nul qui indique le BLOB type à exporter. AWS CloudHSM Le fournisseur de stockage de clés (KSP) prend en charge les valeurs suivantes :

Value	Signification
BCRYPT_RSAPUBLIC_BLOB	Exporte une clé publique RSA. La pbOutput mémoire tampon contient une BCRYPT_RSAKEY_BLOB structure suivie des données clés.
BCRYPT_ECCEPUBLIC_BLOB	Exporte une clé ECC publique. La pbOutput mémoire tampon contient une BCRYPT_ECKEY_BLOB structure suivie des données clés.

pParameterList[en, non utilisé]

AWS CloudHSM Le fournisseur de stockage de clés (KSP) n'utilise pas ce paramètre.

pbOutput[sortie, facultatif]

Adresse tampon pour stocker la clé BLOB. Spécifiez la taille de la mémoire tampon à l'aide decbOutput. Si elle est définie sur NULL, la fonction stocke la taille requise (en octets) dans le DWORD pointé parpcbResult.

cbOutput[en]

Taille de la pbOutput mémoire tampon en octets.

pcbResult[dehors]

Adresse variable DWORD qui stocke le nombre d'octets copiés dans la pbOutput mémoire tampon. Si la valeur pbOutput est NULL, la fonction stocke la taille de tampon requise en octets.

dwFlags[en]

Drapeaux qui modifient le fonctionnement de la fonction. Vous pouvez utiliser zéro ou ce qui suit :

Value	Signification
INCRYPT_SILENT_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOTE_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
NOTE_INVALID_HANDLE	Le handle in <code>hProvider</code> est pas valide.
BATE_BAD_FLAGS	Le <code>dwFlags</code> paramètre contient une valeur non valide.
NOTE_BAD_KEY_STATE	L'état de la clé n'est pas valide.
NOTE NON PRISE EN CHARGE	Le <code>dwFlags</code> paramètre <code>pszBlobType</code> or contient une valeur non prise en charge.
ERREUR INTERNE D'ÉTAT	Une erreur interne s'est produite lors de l'opération.

NCryptSignHash avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La `NCryptSignHash` fonction crée la signature d'une valeur de hachage.

Parameters

hKey[en]

Le manche de la clé à utiliser pour signer le hachage.

pPaddingInfo[en, facultatif]

Pointeur vers une structure contenant des informations de remplissage. Le type de structure dépend de la dwFlags valeur. Utilisez ce paramètre uniquement avec des clés asymétriques ; défini sur NULL pour les autres types de clés.

pbHashValue[en]

Un pointeur vers un tampon contenant la valeur de hachage à signer. Spécifiez la taille de la mémoire tampon à l'aide decbHashValue.

cbHashValue[en]

Taille, en octets, de la pbHashValue mémoire tampon à signer.

pbSignature[dehors]

Adresse d'une mémoire tampon pour stocker la signature. Spécifiez la taille de la mémoire tampon à l'aide decbSignature.

Pour déterminer la taille de tampon requise, définissez ce paramètre sur NULL. La fonction stocke la taille requise (en octets) à l'emplacement indiqué parpcbResult.

cbSignature[en]

Taille de la pbSignature mémoire tampon en octets. La fonction ignore ce paramètre s'il pbSignature est NULL.

pcbResult[dehors]

Pointeur vers une variable DWORD qui stocke le nombre d'octets copiés dans la pbSignature mémoire tampon.

Si la valeur pbSignature est NULL, cela stocke la taille de mémoire tampon requise, en octets.

dwFlags[en]

Drapeaux permettant de modifier le comportement de la fonction. Les drapeaux autorisés dépendent du type de clé. Utilisez l'une des valeurs suivantes :

Value	Signification
BCRYPT_PAD_PKCS1	Utilise le schéma PKCS1 de rembourrage. pPaddingInfo Défini pour pointer vers une BCRYPT_PKCS1_PADDING_INFO structure.
BCRYPT_PAD_PSS	Utilise le schéma de remplissage PSS (Probabilistic Signature Scheme). Définissez pPaddingInfo le paramètre pour qu'il pointe vers une BCRYPT_PSS_PADDING_INFO structure.
INCRYPT_SILENT_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOTE_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
NOTE_INVALID_HANDLE	Le handle in n'hKeyest pas valide.
BATE_BAD_FLAGS	Le dwFlags paramètre contient une valeur non valide.
NTE_BUFFER_TOO_SMALL	Le pcbOutput paramètre est trop petit pour les valeurs renvoyées.
NOTE_BAD_KEY_STATE	L'état de la clé n'est pas valide.

Code de retour	Description
ERREUR_INTERNE	Une erreur interne s'est produite lors de la signature du hachage.

NCryptVerifySignature avec le fournisseur de stockage de clés (KSP)

La NCryptVerifySignature fonction confirme si une signature correspond à un hachage spécifié.

Parameters

hKey[en]

Le descripteur de la clé à utiliser pour déchiffrer la signature. Vous devez utiliser la partie clé publique de la paire de clés utilisée pour signer les données avec le [NCryptSignHash](#).

pPaddingInfo[en, facultatif]

Un pointeur vers une structure contenant des informations de remplissage. Le type de structure dépend de la dwFlags valeur. Utilisez ce paramètre uniquement avec des clés asymétriques ; défini sur NULL pour les autres types de clés.

pbHashValue[en]

Un pointeur vers un tampon contenant la valeur de hachage à signer. Spécifiez la taille de la mémoire tampon à l'aide decbHashValue.

cbHashValue[en]

Taille de la pbHashValue mémoire tampon en octets.

pbSignature[dehors]

Adresse d'un tampon contenant le hachage signé des données. [NCryptSignHash](#) à utiliser pour créer cette signature. Spécifiez la taille de la mémoire tampon à l'aide decbSignature.

cbSignature[en]

Taille de la pbSignature mémoire tampon en octets. [NCryptSignHash](#) à utiliser pour créer la signature.

dwFlags[en]

Drapeaux permettant de modifier le comportement de la fonction. Les drapeaux autorisés dépendent du type de clé. Utilisez l'une des valeurs suivantes :

Value	Signification
DRAPEAU NCrypt_PAD_PKCS1	Indique la signature utilisée dans le PKCS1 rembourrage. <code>pPaddingInfo</code> Défini pour pointer vers une <code>BCRYPT_PKCS1_PADDING_INFO</code> structure.
CRYPT_PAD_PSS_FLAG	Indique la signature utilisée dans le remplissage du schéma de signature probabiliste (PSS). <code>pPaddingInfo</code> Défini pour pointer vers une <code>BCRYPT_PSS_PADDING_INFO</code> structure.
INCRYPT_SILENT_FLAG	Ce drapeau n'a aucun effet.

Valeur renvoyée

La fonction renvoie un code d'état indiquant le succès ou l'échec.

Les codes de retour courants incluent :

Code de retour	Description
ERREUR_SUCCÈS	L'opération s'est terminée avec succès.
PARAMÈTRE_INVALIDE	Un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides.
NOTE_FAIL	L'opération n'a pas pu être terminée.
NOTE_INVALID_HANDLE	Le handle in <code>n'hKey</code> est pas valide.
BATE_BAD_FLAGS	Le <code>dwFlags</code> paramètre contient une valeur non valide.
NOTE_BAD_SIGNATURE	La signature n'a pas été vérifiée.
NOTE_BAD_KEY_STATE	L'état de la clé n'est pas valide.

Code de retour	Description
ERREUR_INTERNE	Une erreur interne s'est produite lors de la vérification de la signature.

Configurations avancées pour KSP pour AWS CloudHSM

Le AWS CloudHSM Key Storage Provider (KSP) inclut la configuration avancée suivante, qui ne fait pas partie des configurations générales utilisées par la plupart des clients. Ces configurations fournissent des fonctionnalités supplémentaires.

- [SDK3 mode de compatibilité pour KSP](#)

SDK3 mode de compatibilité pour le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM

Le fournisseur de stockage de clés (KSP) met en œuvre différentes approches pour l'interaction entre les clés HSM :

- SDK client 5 : fournit une communication directe avec les clés stockées dans le HSM, éliminant ainsi le besoin de fichiers de référence locaux
- SDK client 3 : gère les fichiers locaux sur le serveur Windows qui font office de références aux clés stockées dans le HSM, en utilisant ces fichiers pour faciliter les opérations clés

Pour les clients qui migrent du SDK client 3 vers le SDK client 5, l'activation de l'option du mode de SDK3 compatibilité prend en charge les opérations utilisant les fichiers de référence clés existants tout en préservant l'architecture de stockage de clés HSM sous-jacente.

Activer le mode SDK3 de compatibilité

Windows

Pour activer le mode de SDK3 compatibilité pour le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour le SDK client 5 sous Windows

- Vous pouvez utiliser la commande suivante pour activer le mode de SDK3 compatibilité :

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --enable-sdk3-compatibility-mode
```


Désactiver le mode SDK3 de compatibilité

Windows

Pour désactiver le mode de SDK3 compatibilité pour le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour le SDK client 5 sous Windows

- Vous pouvez utiliser la commande suivante pour désactiver le mode de SDK3 compatibilité :

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --disable-  
sdk3-compatibility-mode
```

fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Le fournisseur AWS CloudHSM JCE est une implémentation de fournisseur créée à partir du framework de fournisseur Java Cryptographic Extension (JCE). Le JCE vous permet d'effectuer des opérations cryptographiques à l'aide du kit de développement Java (JDK). Dans ce guide, le fournisseur AWS CloudHSM JCE est parfois appelé fournisseur JCE. Utilisez le fournisseur JCE et le JDK pour décharger les opérations cryptographiques vers le HSM. Pour le dépannage, voir [Problèmes connus relatifs au SDK JCE pour AWS CloudHSM](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation du SDK client 3, consultez [Utilisation de la version précédente du SDK pour travailler avec AWS CloudHSM](#).

Rubriques

- [Installation du fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Types de clés pris en charge par le fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Notions de base de la gestion des clés dans le fournisseur JCE pour AWS CloudHSM le SDK client 5](#)
- [Mécanismes pris en charge par le fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)
- [Attributs clés Java pris en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 5](#)
- [Exemples de code pour la bibliothèque de AWS CloudHSM logiciels pour Java for Client SDK 5](#)
- [AWS CloudHSM Javadocs, fournisseur JCE](#)
- [AWS CloudHSM KeyStore Classe Java pour le SDK client 5](#)
- [Configurations avancées pour AWS CloudHSM JCE for Client SDK 5](#)

Installation du fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Le fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5 est compatible avec OpenJDK 8, OpenJDK 11, OpenJDK 17, OpenJDK 21 et OpenJDK 25. Vous pouvez télécharger les deux depuis le [site Web d'OpenJDK](#).

Utilisez les sections suivantes pour installer et fournir des informations d'identification au fournisseur.

Note

Pour exécuter un seul cluster HSM avec le SDK client 5, vous devez d'abord gérer les paramètres de durabilité des clés client en définissant `disable_key_availability_check` sur `True`. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections [Synchronisation des clés](#) et [outil de configuration du SDK client 5](#).

Rubriques

- [Étape 1 : Installation du fournisseur JCE](#)
- [Étape 2 : Fournissez les informations d'identification au fournisseur JCE](#)

Étape 1 : Installation du fournisseur JCE

1. Utilisez les commandes suivantes pour télécharger et installer le fournisseur JCE.

Amazon Linux 2023

Installez le fournisseur JCE pour Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-jce-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

Installez le fournisseur JCE pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-jce-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

Amazon Linux 2

Installez le fournisseur JCE pour Amazon Linux 2 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

Installez le fournisseur JCE pour Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-jce-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el7.aarch64.rpm
```

RHEL 10 (10.0+)

Installez le fournisseur JCE pour RHEL 10 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-jce-latest.el10.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el10.x86_64.rpm
```

Installez le fournisseur JCE pour RHEL 10 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL10/cloudhsm-jce-latest.el10.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el10.aarch64.rpm
```

RHEL 9 (9.2+)

Installez le fournisseur JCE pour RHEL 9 (9.2+) sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-jce-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el9.x86_64.rpm
```

Installez le fournisseur JCE pour RHEL 9 (9.2+) sur l'architecture : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-jce-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el9.aarch64.rpm
```

RHEL 8 (8.3+)

Installez le fournisseur JCE pour RHEL 8 sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

Installez le fournisseur JCE pour RHEL 8 sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-jce-latest.el8.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el8.aarch64.rpm
```

Ubuntu 24.04 LTS

Installez le fournisseur JCE pour Ubuntu 24.04 LTS sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/  
cloudhsm-jce_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u24.04_amd64.deb
```

Installez le fournisseur JCE pour Ubuntu 24.04 LTS sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/  
cloudhsm-jce_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u24.04_arm64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS

Installez le fournisseur JCE pour Ubuntu 22.04 LTS sur une architecture x86_64 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/  
cloudhsm-jce_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u22.04_amd64.deb
```

Installez le fournisseur JCE pour Ubuntu 22.04 LTS sur ARM64 l'architecture :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/  
cloudhsm-jce_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u22.04_arm64.deb
```

Windows Server

Installez le fournisseur JCE pour Windows Server sur une architecture x86_64, ouvrez-le en PowerShell tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/  
Windows/AWSCloudHSMJCE-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMJCE-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMJCE-  
latest.msi /quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

2. Démarrez le SDK client 5. Pour plus d'informations sur le démarrage, consultez [Amorcez le SDK client](#).
3. Recherchez les fichiers du fournisseur JCE suivants :

Linux

- /opt/cloudhsm/java/cloudhsm-*<version>*.jar
- /opt/cloudhsm/bin/configure-jce
- /opt/cloudhsm/bin/jce-info

Windows

- C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\cloudhsm-*<version>*.jar>
- C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe
- C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\jce_info.exe

Étape 2 : Fournissez les informations d'identification au fournisseur JCE

Avant que votre application Java puisse utiliser un HSM, celui-ci doit d'abord authentifier l'application. HSMs authentifient-vous à l'aide d'une méthode de connexion explicite ou implicite.

Connexion explicite : Cette méthode vous permet de fournir les informations d'identification AWS CloudHSM directement dans l'application. Elle utilise la méthode [AuthProvider](#), dans laquelle vous transmettez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU dans le modèle d'accès. Pour plus d'informations, consultez la section [Connexion à un exemple de code HSM](#).

Connexion implicite : Cette méthode vous permet de définir les informations de connexion AWS CloudHSM dans un nouveau fichier de propriétés, dans les propriétés système ou en tant que variables d'environnement.

- **Propriétés système :** Définissez les informations d'identification par le biais des propriétés système lors de l'exécution de votre application. Les exemples suivants montrent deux manières de le faire :

Linux

```
$ java -DHSM_USER=<HSM user name> -DHSM_PASSWORD=<password>
```

```
System.setProperty("HSM_USER", "<HSM user name>");  
System.setProperty("HSM_PASSWORD", "<password>");
```

Windows

```
PS C:\> java -DHSM_USER=<HSM user name> -DHSM_PASSWORD=<password>
```

```
System.setProperty("HSM_USER", "<HSM user name>");  
System.setProperty("HSM_PASSWORD", "<password>");
```

- Variables d'environnement : Définissez les informations d'identification en tant que variables d'environnement.

Note

Lorsque vous définissez des variables d'environnement, vous devez éviter tout caractère spécial susceptible d'être interprété par votre shell.

Linux

```
$ export HSM_USER=<HSM user name>  
$ export HSM_PASSWORD=<password>
```

Windows

```
PS C:\> $Env:HSM_USER="<HSM user name>"  
PS C:\> $Env:HSM_PASSWORD="<password>"
```

Les informations d'identification peuvent ne pas être disponibles si l'application ne les fournit pas ou si vous essayez une opération avant que le HSM n'authentifie la session. Dans ces cas, la bibliothèque de logiciels CloudHSM pour Java recherche les informations d'identification dans l'ordre suivant :

1. Propriétés système
2. Variables d'environnement

Types de clés pris en charge par le fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java vous permet de générer les types de clés suivants.

Type de clé	Description
AES	Générez des clés AES de 128, 192 et 256 bits.
Triple DES (3DES), DESede	Générez une clé triple DES 192 bits. *
EC	Générez des paires de clés EC : courbes NIST secp224r1 (P-224), secp256r1 (P-256), secp256k1 (Blockchain), secp384r1 (P-384) et secp521r1 (P-521).
GENERIC_SECRET	Générez des secrets génériques de 1 à 800 octets.
HMAC	Support de hachage pour SHA1, SHA224,, SHA256 SHA384, SHA512.
RSA	Générez des clés RSA de 2 048 bits à 4 096 bits, par incréments de 256 bits.

* Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

Notions de base de la gestion des clés dans le fournisseur JCE pour AWS CloudHSM le SDK client 5

Les notions de base sur la gestion des clés dans le fournisseur JCE incluent l'importation des clés, l'exportation des clés, le chargement des clés par le handle ou la suppression des clés. Pour plus d'informations sur la gestion des clés, consultez l'exemple de code [Gérer les clés](#).

Vous pouvez également trouver d'autres exemples de code de fournisseur JCE sur [Exemples de code](#).

Mécanismes pris en charge par le fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5

Cette rubrique fournit des informations sur les mécanismes pris en charge par le fournisseur JCE avec AWS CloudHSM le SDK client 5. Pour plus d'informations sur les interfaces JCA (Java Cryptography Architecture) et les classes de moteur prises en charge par AWS CloudHSM, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- [Génération de fonctions de clé et de paire de clés](#)
- [Fonctions de chiffrement](#)
- [Fonctions de signature et de vérification](#)
- [Fonctions de résumé](#)
- [Fonctions du code d'authentification de message utilisant hash \(HMAC\).](#)
- [Fonctions du code d'authentification des messages basé sur le chiffrement \(CMAC\)](#)
- [Principales fonctions de l'accord](#)
- [Convertissez les clés en spécifications de clés à l'aide de fabriques de clés](#)
- [Annotations du mécanisme](#)

Génération de fonctions de clé et de paire de clés

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java vous permet d'utiliser les opérations suivantes pour générer des fonctions de clé et de paire de clés.

- RSA
- EC

- AES
- DESede (Triple DES)^{voir note¹}
- GenericSecret

Fonctions de chiffrement

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les combinaisons d'algorithmes, de modes et de remplissage suivantes.

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
AES	CBC	AES/CBC/N oPadding AES/CBC/P KCS5Padding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE . Implémente Cipher.UN WRAP_MODE for AES/CBC NoPadding
AES	ECB	AES/ECB/P KCS5Padding AES/ECB/N oPadding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE .
AES	CTR	AES/CTR/N oPadding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE .
AES	GCM	AES/GCM/N oPadding	Implémente Cipher.WR

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
			AP_MODE , Cipher.UN WRAP_MODE , Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE . Lorsque vous effectuez un chiffrement AES-GCM, le HSM ignore le vecteur d'initialisation (IV) dans la demande et utilise un vecteur d'initialisation généré. Lorsque l'opération est terminée, vous devez appeler Cipher.getIV() pour obtenir le vecteur d'initialisation.
AESWrap	ECB	AESWrap/ECB/ NoPadding AESWrap/ECB/ PKCS5Padding AESWrap/ECB/ ZeroPadding	Implémente Cipher.WR AP_MODE et Cipher.UN WRAP_MODE .

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
DESede (Triple DES)	CBC	DESede/CBC/ PKCS5Padding DESede/CBC/ NoPadding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE . Voir la note 1 ci-dessous pour un changement à venir.
DESede (Triple DES)	ECB	DESede/ECB/ NoPadding DESede/ECB/ PKCS5Padding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE . Voir la note 1 ci-dessous pour un changement à venir.

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
RSA	ECB	RSA/ECB/P KCS1Padding note 1	Voir Implémente Cipher.WR AP_MODE , Cipher.UN WRAP_MODE , Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE .
		RSA/ECB/O AEPPadding	
		RSA/ECB/O AEPWithSH A-1ANDMGF 1Padding	
		RSA/ECB/O AEPWithSH A-224ANDM GF1Padding	
		RSA/ECB/O AEPWithSH A-256ANDM GF1Padding	
		RSA/ECB/O AEPWithSH A-384ANDM GF1Padding	
		RSA/ECB/O AEPWithSH A-512ANDM GF1Padding	

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
RSA	ECB	RSA/ECB/N oPadding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE .
RSAAESWrap	ECB	RSAAESWrap/ECB/ OAEP Padding RSAAESWrap/ECB/ OAEPWithSHA- 1ANDMGF1P adding RSAAESWrap/ECB/ OAEPWithSHA- 224ANDMGF 1Padding RSAAESWrap/ECB/ OAEPWithSHA- 256ANDMGF 1Padding RSAAESWrap/ECB/ OAEPWithSHA- 384ANDMGF 1Padding RSAAESWrap/ECB/ OAEPWithSHA- 512ANDMGF 1Padding	Implémente Cipher.WR AP_MODE et Cipher.UN WRAP_MODE .

Fonctions de signature et de vérification

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les types de signature et de vérification suivants. Avec le SDK client 5 et les algorithmes de signature avec hachage, les données sont hachées localement dans le logiciel avant d'être envoyées au HSM pour signature/vérification. Cela signifie qu'il n'y a aucune limite quant à la taille des données pouvant être hachées par le SDK.

Types de signature RSA

- NONEwithRSA
- RSASSA-PSS
- SHA1withRSA
- SHA1withRSA/PSS
- SHA1withRSAandMGF1
- SHA224withRSA
- SHA224withRSAandMGF1
- SHA224withRSA/PSS
- SHA256withRSA
- SHA256withRSAandMGF1
- SHA256withRSA/PSS
- SHA384withRSA
- SHA384withRSAandMGF1
- SHA384withRSA/PSS
- SHA512withRSA
- SHA512withRSAandMGF1
- SHA512withRSA/PSS

Types de signature ECDSA

- NONEwithECDSA
- SHA1withECDSA
- SHA224withECDSA
- SHA256withECDSA
- SHA384withECDSA

- SHA512withECDSA

Fonctions de résumé

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les résumés de messages suivants. Avec le SDK client 5, les données sont hachées localement dans le logiciel. Cela signifie qu'il n'y a aucune limite quant à la taille des données pouvant être hachées par le SDK.

- SHA-1
- SHA-224
- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512

Fonctions du code d'authentification de message utilisant hash (HMAC).

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les algorithmes HMAC suivants.

- HmacSHA1(Taille maximale des données en octets : 16288)
- HmacSHA224(Taille maximale des données en octets : 16256)
- HmacSHA256(Taille maximale des données en octets : 16288)
- HmacSHA384(Taille maximale des données en octets : 16224)
- HmacSHA512(Taille maximale des données en octets : 16224)

Fonctions du code d'authentification des messages basé sur le chiffrement (CMAC)

CMACs (Codes d'authentification de message basés sur le chiffrement) Créez des codes d'authentification de message (MACs) à l'aide d'un chiffrement par blocs et d'une clé secrète. Ils diffèrent par HMACs le fait qu'ils utilisent une méthode de clé symétrique par blocs MACs plutôt qu'une méthode de hachage.

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les algorithmes CMAC suivants.

- AESCMAC

Principales fonctions de l'accord

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge l'ECDH avec des fonctions de dérivation clés (KDF). Les types KDF suivants sont pris en charge :

- `ECDHwithX963SHA1KDF` Supporte l'algorithme KDF X9.63 SHA1 [2](#)
- `ECDHwithX963SHA224KDF` Supporte l'algorithme KDF X9.63 SHA224 [2](#)
- `ECDHwithX963SHA256KDF` Supporte l'algorithme KDF X9.63 SHA256 [2](#)
- `ECDHwithX963SHA384KDF` Supporte l'algorithme KDF X9.63 SHA384 [2](#)
- `ECDHwithX963SHA512KDF` Supporte l'algorithme KDF X9.63 SHA512 [2](#)

Convertissez les clés en spécifications de clés à l'aide de fabriques de clés

Vous pouvez utiliser des usines de clés pour convertir les clés en spécifications clés. AWS CloudHSM possède deux types d'usines clés pour JCE :

SecretKeyFactory: Utilisé pour importer ou dériver des clés symétriques. En utilisant **SecretKeyFactory**, vous pouvez transmettre une clé prise en charge ou une clé prise en charge **KeySpec** pour importer ou dériver des clés symétriques. AWS CloudHSM Voici les spécifications prises en charge pour **KeyFactory** :

- Les [KeySpec](#) classes suivantes **SecretKeyFactory** de la `generateSecret` méthode de `For` sont prises en charge :
 - **KeyAttributesMap** peut être utilisé pour importer des octets de clé avec des attributs supplémentaires en tant que clé CloudHSM. Un exemple peut être trouvé [ici](#).
 - [SecretKeySpec](#) peut être utilisé pour importer une spécification de clé symétrique en tant que clé CloudHSM.
 - **AesCmacKdfParameterSpec** peut être utilisé pour dériver des clés symétriques à l'aide d'une autre clé CloudHSM AES.

Note

SecretKeyFactory La `translateKey` méthode prend n'importe quelle clé qui implémente l'interface [clé](#).

KeyFactory: Utilisé pour importer des clés asymétriques. En utilisant KeyFactory, vous pouvez transmettre une clé prise en charge KeySpec ou une clé asymétrique dans AWS CloudHSM laquelle vous pouvez importer une clé asymétrique. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- Selon KeyFactory la generatePublic méthode de For, les [KeySpec](#) classes suivantes sont prises en charge :
 - KeyAttributesMap CloudHSM pour RSA et EC, notamment : KeyTypes
 - KeyAttributesMap CloudHSM pour le public RSA et EC. KeyTypes Un exemple peut être trouvé [ici](#)
 - [X509 EncodedKeySpec](#) pour les clés publiques RSA et EC
 - [RSAPublicKeySpec](#) pour RSA Public Key
 - [ECPublicKeySpec](#) pour EC Public Key
- Selon KeyFactory la generatePrivate méthode de For, les [KeySpec](#) classes suivantes sont prises en charge :
 - KeyAttributesMap CloudHSM pour RSA et EC, notamment : KeyTypes
 - KeyAttributesMap CloudHSM pour le public RSA et EC. KeyTypes Un exemple peut être trouvé [ici](#)
 - [PKCS8EncodedKeySpec](#) pour les clés privées EC et RSA
 - [RSAPrivateCrtKeySpec](#) pour RSA Private Key
 - [ECPrivateKeySpec](#) pour EC Private Key

KeyFactoryLa translateKey méthode de For prend en compte n'importe quelle clé qui implémente l'[interface clé](#).

Annotations du mécanisme

[1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

[2] Les fonctions de dérivation clés (KDFs) sont spécifiées dans la [publication spéciale 800-56A du NIST](#), révision 3.

Attributs clés Java pris en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 5

Cette rubrique fournit des informations sur les attributs clés Java pris en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 5. Cette rubrique décrit comment utiliser une extension propriétaire pour le fournisseur JCE afin de définir les attributs de clé. Utilisez cette extension pour définir les attributs de clés pris en charge et leurs valeurs au cours des opérations suivantes :

- Génération de clés
- Importation de clés

Pour des exemples d'utilisation des attributs de clé, consultez [the section called “Exemples de code”](#).

Rubriques

- [Présentation des attributs](#)
- [Attributs pris en charge](#)
- [Définition des attributs pour une clé](#)

Présentation des attributs

Les attributs de clé permettent de spécifier les actions autorisées sur les objets de type clé, y compris les clés publiques, privées ou secrètes. Vous définissez les attributs de clés et leurs valeurs lors des opérations de création d'objets de type clé.

Toutefois, l'extension JCE (Java Cryptography Extension) ne spécifie pas comment définir les valeurs des attributs de clé. Dès lors, la plupart des actions étaient autorisées par défaut. En revanche, la norme PKCS #11 définit un ensemble complet d'attributs avec des valeurs par défaut plus restrictives. À partir du fournisseur JCE 3.1, AWS CloudHSM fournit une extension propriétaire qui vous permet de définir des valeurs plus restrictives pour les attributs couramment utilisés.

Attributs pris en charge

Vous pouvez définir des valeurs pour les attributs répertoriés dans le tableau ci-dessous. Il est conseillé de spécifier uniquement des valeurs pour les attributs que vous souhaitez restreindre. Si vous ne spécifiez aucune valeur, AWS CloudHSM utilise la valeur par défaut spécifiée dans le tableau ci-dessous. Une cellule vide dans la colonne Default Value (Valeur par défaut) signale qu'aucune valeur par défaut n'est assignée à l'attribut.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
	Clé symétrique	Clé publique dans la paire de clés	Clé privée dans la paire de clés	
DECRYPT	TRUE		TRUE	True indique que vous pouvez utiliser la clé pour déchiffrer n'importe quelle mémoire tampon. Vous définissez généralement cette valeur sur FALSE pour une clé dont l'attribut WRAP est défini sur true.
DERIVE				Permet d'utiliser une clé pour dériver d'autres clés.
ENCRYPT	TRUE	TRUE		True indique que vous pouvez utiliser la clé pour chiffrer n'importe quelle mémoire tampon.
EXTRACTABLE	TRUE		TRUE	True indique que vous pouvez

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
	Clé symétrique	Clé publique dans la paire de clés	Clé privée dans la paire de clés	
				exporter cette clé hors du HSM.
ID				Valeur définie par l'utilisateur utilisée pour identifier la clé.
KEY_TYPE				Utilisé pour identifier le type de clé (AES DESede, secret générique, EC ou RSA).
LABEL				Chaîne définie par l'utilisateur qui vous permet d'identifier facilement les clés de votre HSM. Conformément aux meilleures pratiques, utilisez une étiquette unique pour chaque clé afin de pouvoir la retrouver plus facilement par la suite.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
	Clé symétrique	Clé publique dans la paire de clés	Clé privée dans la paire de clés	
LOCAL				Indique une clé générée par le HSM.
OBJECT_CLASS				Utilisé pour identifier la classe d'objet d'une clé (SecretKey, PublicKey ou PrivateKey).
PRIVATE	TRUE	TRUE	TRUE	True indique qu'un utilisateur ne peut pas accéder à la clé tant qu'il n'est pas authentifié. Pour plus de clarté, les utilisateurs ne peuvent accéder à aucune clé AWS CloudHSM tant qu'ils ne sont pas authentifiés, même si cet attribut est défini sur FALSE.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
	Clé symétrique	Clé publique dans la paire de clés	Clé privée dans la paire de clés	
SIGN	TRUE		TRUE	True indique que vous pouvez utiliser la clé pour signer le résumé d'un message. Cette valeur est généralement définie sur FALSE pour les clés publiques et les clés privées que vous avez archivées.
SIZE				Attribut qui définit la taille d'une clé. Pour plus de détails sur les tailles de clé prises en charge, reportez-vous à la section Mécanismes pris en charge pour le SDK client 5.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
	Clé symétrique	Clé publique dans la paire de clés	Clé privée dans la paire de clés	
TOKEN	FALSE	FALSE	FALSE	Une clé permanente qui est répliquée sur l'ensemble HSMs du cluster et incluse dans les sauvegardes. TOKEN = FALSE implique une clé éphémère qui est automatiquement effacée lorsque la connexion au HSM est interrompue.
UNWRAP	TRUE		TRUE	True indique que vous pouvez utiliser la clé pour décapsuler (importer) une autre clé.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
	Clé symétrique	Clé publique dans la paire de clés	Clé privée dans la paire de clés	
VERIFY	TRUE	TRUE		True indique que vous pouvez utiliser la clé pour valider une signature . Cette valeur est généralement définie sur FALSE pour les clés privées.
WRAP	TRUE	TRUE		True indique que vous pouvez utiliser la clé pour encapsuler une autre clé. Vous définissez généralement ce paramètre sur FALSE pour les clés privées.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
	Clé symétrique	Clé publique dans la paire de clés	Clé privée dans la paire de clés	
WRAP_WITH_TRUSTED	FALSE		FALSE	True indique qu'une clé ne peut être encapsulée et désencapsulée qu'avec des clés pour lesquelles l'attribut TRUSTED est défini sur true. Une fois que l'attribut WRAP_WITH_TRUSTED est défini sur true, cet attribut est en lecture seule et ne peut pas être défini sur false. Pour en savoir plus sur l'encapsulation de confiance, consultez la section Utilisation de clés de confiance pour contrôler le désencapsulation des clés.

 Note

Vous bénéficiez d'une prise en charge plus large des attributs dans la bibliothèque PKCS #11. Pour plus d'informations, consultez [Attributs PKCS #11 pris en charge](#).

Définition des attributs pour une clé

`KeyAttributesMap` est un objet de type Java Map que vous pouvez utiliser pour définir des valeurs d'attribut pour les objets de type clé. Les méthodes de `KeyAttributesMap` fonctionnent d'une manière similaire à celles utilisées pour la manipulation de Java Map.

Pour définir des valeurs personnalisées pour les attributs, deux options s'offrent à vous :

- Utiliser les méthodes répertoriées dans le tableau suivant
- Utiliser les modèles de générateur illustrés plus loin dans ce document

Les objets de mappage d'attribut prennent en charge les méthodes suivantes pour définir les attributs :

Opération	Valeur renvoyée	Méthode KeyAttributesMap
Obtenir la valeur d'un attribut pour une clé existante	Objet (contenant la valeur) ou null	<code>get(keyAttribute)</code>
Renseigner la valeur d'un attribut de clé	Valeur précédente associée à l'attribut de clé, ou null en l'absence de mappage pour un attribut de clé	<code>put(keyAttribute, value)</code>
Renseigner des valeurs pour plusieurs attributs de clés	N/A	Tout mettre () <code>keyAttributesMap</code>
Supprimer une paire clé-valeur du mappage d'attributs	Valeur précédente associée à l'attribut de clé, ou null en l'absence de mappage pour un attribut de clé	<code>remove(keyAttribute)</code>

 Note

Tous les attributs que vous ne spécifiez pas explicitement utilisent les valeurs par défaut répertoriées dans le tableau précédent, dans [the section called “Attributs pris en charge”](#).

Définition des attributs pour une paire de clés

Utilisez la classe Java `KeyPairAttributesMap` pour gérer les attributs d'une paire de clés. `KeyPairAttributesMap` encapsule deux objets `KeyAttributesMap` : un pour une clé publique et un pour une clé privée.

Pour définir des attributs individuels de la clé publique et la clé privée séparément, vous pouvez utiliser la méthode `put()` sur l'objet mappé `KeyAttributes` correspondant à cette clé. Choisissez la méthode `getPublic()` pour récupérer le mappage d'attributs de la clé publique, et utilisez `getPrivate()` pour récupérer le mappage d'attributs de la clé privée. Renseignez la valeur de plusieurs attributs de clés pour les paires de clés publiques et privées en utilisant `putAll()` avec le mappage d'attributs d'une paire de clés comme argument.

Exemples de code pour la bibliothèque de AWS CloudHSM logiciels pour Java for Client SDK 5

Cette rubrique fournit des ressources et des informations sur des exemples de code Java pour AWS CloudHSM le SDK client 5.

Conditions préalables

Avant d'exécuter les exemples, vous devez configurer votre environnement :

- Installez et configurez le [fournisseur d'extension cryptographique Java \(JCE\)](#).
- Définissez un [nom d'utilisateur et un mot de passe HSM](#) valides. Les autorisations de l'utilisateur de chiffrement (CU) sont suffisantes pour ces tâches. Votre application utilise ces informations d'identification pour se connecter au HSM dans chaque exemple.
- Décidez comment fournir les informations d'identification au [fournisseur JCE](#).

Exemples de code

Les exemples de code suivants vous montrent comment utiliser le [fournisseur AWS CloudHSM JCE](#) pour effectuer des tâches de base. D'autres exemples de code sont disponibles sur [GitHub](#).

- [Se connecter à un HSM](#)
- [Gérer les clés](#)
- [Générer des clés symétriques](#)
- [Générer des clés asymétriques](#)
- [Chiffrer et déchiffrer avec AES-GCM](#)
- [Chiffrer et déchiffrer avec AES-CTR](#)
- [Chiffrer et déchiffrer avec DESede -ECB](#) (voir note) [1](#)
- [Signer et vérifier avec des clés RSA](#)
- [Signer et vérifier avec des clés EC](#)
- [Utiliser les attributs de clé pris en charge](#)
- [Utiliser le magasin de clés CloudHSM](#)

[1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

AWS CloudHSM Javadocs, fournisseur JCE

Utilisez le fournisseur JCE Javadocs pour obtenir des informations d'utilisation sur les types et méthodes Java définis dans le SDK AWS CloudHSM JCE. Pour télécharger la dernière version de Javadocs pour AWS CloudHSM, consultez la [AWS CloudHSM dernière version du SDK client](#) section sur la page Téléchargements.

Vous pouvez importer des Javadocs dans un environnement de développement intégré (IDE) ou les afficher dans un navigateur Web.

AWS CloudHSM KeyStore Classe Java pour le SDK client 5

La AWS CloudHSM KeyStore classe fournit un magasin de PKCS12 clés à usage spécial. Ce magasin de clés peut stocker des certificats avec vos données clés et les mettre en corrélation avec les données clés stockées sur AWS CloudHSM. La AWS CloudHSM KeyStore classe implémente l'interface du fournisseur de KeyStore services (SPI) de l'extension de cryptographie Java (JCE). Pour plus d'informations sur l'utilisationKeyStore, consultez la section [Classe KeyStore](#).

 Note

Étant donné que les certificats sont des informations publiques, il n'est pas possible de les stocker sur. Dans le but d'optimiser la capacité de stockage des clés cryptographiques, AWS CloudHSM il n'est pas possible de les stocker sur HSMs.

Choisissez le magasin de clés approprié pour AWS CloudHSM le SDK client 5

Le fournisseur d'extension cryptographique AWS CloudHSM Java (JCE) propose un AWS CloudHSM à usage spécifique. KeyStore La AWS CloudHSM KeyStore classe prend en charge le transfert des opérations clés vers le HSM, le stockage local des certificats et les opérations basées sur les certificats.

Chargez le CloudHSM spécialisé comme suit : KeyStore

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM")
```

Initialisation du SDK AWS CloudHSM KeyStore client 5

Connectez-vous de AWS CloudHSM KeyStore la même manière que vous vous connectez au fournisseur JCE. Vous pouvez utiliser des variables d'environnement ou le fichier de propriétés du système, et vous devez vous connecter avant de commencer à utiliser CloudHSM KeyStore. Pour obtenir un exemple de connexion à un HSM à l'aide du fournisseur JCE, veuillez consulter [Connexion à un HSM](#).

Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier un mot de passe pour chiffrer le PKCS12 fichier local contenant les données du magasin de clés. Lorsque vous créez le AWS CloudHSM Keystore, vous définissez le mot de passe et vous le fournissez lorsque vous utilisez les méthodes load, set et get.

Instanciez un nouvel objet KeyStore CloudHSM comme suit :

```
ks.load(null, null);
```

Écrivez les données du keystore dans un fichier à l'aide de la méthode store. À partir de ce moment, vous pouvez charger le keystore existant en utilisant la méthode load avec le fichier source et le mot de passe comme suit :

```
ks.load(inputStream, password);
```

Utiliser AWS CloudHSM KeyStore notre SDK AWS CloudHSM client 5

AWS CloudHSM KeyStore est conforme aux KeyStore spécifications de la [classe](#) JCE et fournit les fonctions suivantes.

- **load**

Charge le magasin de clés à partir du flux d'entrée donné. Si un mot de passe a été défini lors de l'enregistrement du magasin de clés, ce même mot de passe doit être fourni pour que le chargement réussisse. Définissez les deux paramètres sur null pour initialiser un nouveau magasin de clés vide.

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
ks.load(inputStream, password);
```

- **aliases**

Renvoie une énumération des noms d'alias de toutes les entrées de l'instance de magasin de clés donnée. Les résultats incluent les objets stockés localement dans le PKCS12 fichier et les objets résidant sur le HSM.

Exemple de code :

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
for(Enumeration<String> entry = ks.aliases(); entry.hasMoreElements();) {
    String label = entry.nextElement();
    System.out.println(label);
}
```

- **containsalias**

Renvoie true si le magasin de clés a accès à au moins un objet avec l'alias spécifié. Le magasin de clés vérifie les objets stockés localement dans le PKCS12 fichier et les objets résidant sur le HSM.

- **deleteEntry**

Supprime une entrée de certificat du PKCS12 fichier local. La suppression de données clés stockées dans un HSM n'est pas prise en charge à l'aide du AWS CloudHSM KeyStore. Vous pouvez supprimer des clés en utilisant la méthode `destroy` de l'interface [Destroyable](#).

```
((Destroyable) key).destroy();
```

- `getCertificate`

Renvoie le certificat associé à un alias le cas échéant. Si l'alias n'existe pas ou fait référence à un objet qui n'est pas un certificat, la fonction renvoie NULL.

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
Certificate cert = ks.getCertificate(alias);
```

- `getCertificateAlias`

Renvoie le nom (alias) de la première entrée de magasin de clés dont les données correspondent au certificat donné.

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
String alias = ks.getCertificateAlias(cert);
```

- `getCertificateChain`

Renvoie la chaîne de certificats associée à l'alias donné. Si l'alias n'existe pas ou fait référence à un objet qui n'est pas un certificat, la fonction renvoie NULL.

- `getCreationDate`

Renvoie la date de création de l'entrée identifiée par l'alias donné. Si aucune date de création n'est disponible, la fonction renvoie la date à laquelle le certificat est devenu valide.

- `getKey`

`getKey` est transmis au HSM et renvoie un objet clé correspondant à l'étiquette donnée. Comme il interroge `getKey` directement le HSM, il peut être utilisé pour n'importe quelle clé du HSM, qu'elle ait été générée ou non par le `KeyStore`

```
Key key = ks.getKey(keyLabel, null);
```

- `isCertificateEntry`

Vérifie si l'entrée avec l'alias donné représente une entrée de certificat.

- `isKeyEntry`

Vérifie si l'entrée avec l'alias donné représente une entrée de clé. L'action recherche l'alias à la fois dans le PKCS12 fichier et dans le HSM.

- `setCertificateEntry`

Affecte le certificat donné à l'alias donné. Si l'alias donné est déjà utilisé pour identifier une clé ou un certificat, une `KeyStoreException` est levée. Vous pouvez utiliser le code JCE pour obtenir l'objet clé, puis utiliser la `KeyStore SetKeyEntry` méthode pour associer le certificat à la clé.

- `setKeyEntry` avec la clé `byte[]`

Cette API n'est actuellement pas prise en charge par le SDK client 5.

- `setKeyEntry` avec l'objet `Key`

Affecte la clé donnée à l'alias donné et la stocke dans le HSM. Si la clé n'existe pas déjà dans le HSM, elle sera importée dans le HSM en tant que clé de session extractible.

Si l'objet `Key` est de type `PrivateKey`, il doit être accompagné d'une chaîne de certificats correspondante.

Si l'alias existe déjà, l'appel `SetKeyEntry` lance un `KeyStoreException` et empêche la clé d'être écrasée. Si la clé doit être écrasée, utilisez `KMU` ou `JCE` à cet effet.

- `engineSize`

Renvoie le nombre d'entrées dans le keystore.

- `store`

Stocke le magasin de clés du flux de sortie donné sous forme de PKCS12 fichier et le sécurise avec le mot de passe donné. En outre, il persiste toutes les clés chargées (qui sont définies en utilisant des appels `setKey`).

Configurations avancées pour AWS CloudHSM JCE for Client SDK 5

Le fournisseur AWS CloudHSM JCE inclut les configurations avancées suivantes, qui ne font pas partie des configurations générales utilisées par la plupart des clients.

- [Connexion à plusieurs clusters](#)
- [Extraction de clés à l'aide de JCE](#)
- [Réessayer la configuration pour JCE](#)

Connexion à plusieurs AWS CloudHSM clusters avec le fournisseur JCE

Cette configuration permet à une seule instance client de communiquer avec plusieurs AWS CloudHSM clusters. Par rapport au fait qu'une seule instance communique uniquement avec un seul cluster, cette fonctionnalité peut permettre de réaliser des économies dans certains cas d'utilisation. La `CloudHsmProvider` classe est AWS CloudHSM l'implémentation de la [classe Provider de Java Security](#). Chaque instance de cette classe représente une connexion à l'ensemble de votre AWS CloudHSM cluster. Vous instanciez cette classe et vous l'ajoutez à la liste des fournisseurs de Java Security afin de pouvoir interagir avec elle à l'aide des classes JCE standard.

L'exemple suivant instancie cette classe et l'ajoute à la liste des fournisseurs Java Security :

```
if (Security.getProvider(CloudHsmProvider.PROVIDER_NAME) == null) {  
    Security.addProvider(new CloudHsmProvider());  
}
```

`CloudHsmProvider` peut être configuré de deux façons :

1. Configuration avec un fichier (configuration par défaut)
2. Configuration à l'aide du code

Les rubriques suivantes décrivent ces configurations et expliquent comment se connecter à plusieurs clusters.

Rubriques

- [Configurer la AWS CloudHSM `CloudHsmProvider` classe avec un fichier \(configuration par défaut\)](#)
- [Configurer la AWS CloudHSM `CloudHsmProvider` classe à l'aide du code](#)
- [Connectez-vous à plusieurs AWS CloudHSM clusters](#)

Configurer la AWS CloudHSM **`CloudHsmProvider`** classe avec un fichier (configuration par défaut)

La méthode par défaut pour configurer la AWS CloudHSM `CloudHsmProvider` classe consiste à utiliser un fichier.

Lorsque vous instanciez `CloudHsmProvider` en utilisant le constructeur par défaut, il recherche par défaut le fichier de configuration dans le chemin `/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm-jce.cfg` sous Linux. Ce fichier de configuration peut être configuré à l'aide du paramètre `configure-jce`.

Un objet créé à l'aide du constructeur par défaut utilisera le nom du fournisseur CloudHSM par défaut CloudHSM. Le nom du fournisseur est utile pour interagir avec JCE afin de lui indiquer quel fournisseur utiliser pour diverses opérations. Voici un exemple d'utilisation du nom du fournisseur CloudHSM pour l'opération Cipher :

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", "CloudHSM");
```

Configurer la AWS CloudHSM **CloudHsmProvider** classe à l'aide du code

À partir de la version 5.8.0 du SDK client, vous pouvez également configurer la AWS CloudHSM CloudHsmProvider classe à l'aide du code Java. Pour cela, utilisez un objet de classe CloudHsmProviderConfig. Vous pouvez générer cet objet à l'aide de CloudHsmProviderConfigBuilder.

CloudHsmProvider possède un autre constructeur qui prend l'objet CloudHsmProviderConfig, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple

```
CloudHsmProviderConfig config = CloudHsmProviderConfig.builder()
    .withCluster(
        CloudHsmCluster.builder()
            .withHsmCAFilePath(hsmCAFilePath)

.withClusterUniqueIdentifier("CloudHsmCluster1")
    .withServer(CloudHsmServer.builder().withHostIP(hostName).build())
    .build()
    .build();
CloudHsmProvider provider = new CloudHsmProvider(config);
```

Dans cet exemple, le nom du fournisseur JCE estCloudHsmCluster1. Voici le nom que l'application peut ensuite utiliser pour interagir avec JCE :

Exemple

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", "CloudHsmCluster1");
```

Les applications peuvent également utiliser l'objet fournisseur créé ci-dessus pour indiquer à JCE d'utiliser ce fournisseur pour l'opération :

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", provider);
```

Si aucun identifiant unique n'est spécifié avec la méthode `withClusterUniqueIdentifier`, un nom de fournisseur généré de manière aléatoire est créé pour vous. Pour obtenir cet identifiant généré de manière aléatoire, les applications peuvent appeler `provider.getName()`.

Connectez-vous à plusieurs AWS CloudHSM clusters

Chacun `CloudHsmProvider` représente une connexion à votre AWS CloudHSM cluster. Si vous souhaitez communiquer avec un autre cluster à partir de la même application, vous pouvez créer un autre objet `CloudHsmProvider` avec des configurations pour votre autre cluster et vous pouvez interagir avec cet autre cluster en utilisant l'objet fournisseur ou en utilisant le nom du fournisseur, comme indiqué dans l'exemple suivant.

Exemple

```
CloudHsmProviderConfig config = CloudHsmProviderConfig.builder()
    .withCluster(
        CloudHsmCluster.builder()
            .withHsmCAFilePath(hsmCAFilePath)

.withClusterUniqueIdentifier("CloudHsmCluster1")
        .withServer(CloudHsmServer.builder().withHostIP(hostName).build())
        .build())
    .build();
CloudHsmProvider provider1 = new CloudHsmProvider(config);

if (Security.getProvider(provider1.getName()) == null) {
    Security.addProvider(provider1);
}

CloudHsmProviderConfig config2 = CloudHsmProviderConfig.builder()
    .withCluster(
        CloudHsmCluster.builder()
            .withHsmCAFilePath(hsmCAFilePath2)

.withClusterUniqueIdentifier("CloudHsmCluster2")
        .withServer(CloudHsmServer.builder().withHostIP(hostName2).build())
        .build())
    .build();
CloudHsmProvider provider2 = new CloudHsmProvider(config2);
```

```
if (Security.getProvider(provider2.getName()) == null) {  
    Security.addProvider(provider2);  
}
```

Une fois que vous avez configuré les deux fournisseurs (les deux clusters) ci-dessus, vous pouvez interagir avec eux en utilisant l'objet fournisseur ou en utilisant le nom du fournisseur.

Sur la base de cet exemple qui montre comment parler à `cluster1`, vous pouvez utiliser l'exemple suivant pour une AES/GCM/NoPadding opération :

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", provider1);
```

Et dans la même application pour générer une clé « AES » sur le deuxième cluster en utilisant le nom du fournisseur, vous pouvez également utiliser l'exemple suivant :

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", provider2.getName());
```

Extraction de clés à l'aide de JCE pour AWS CloudHSM

L'extension de cryptographie Java (JCE) utilise une architecture qui permet de connecter différentes implémentations de cryptographie. AWS CloudHSM fournit un tel fournisseur JCE qui télécharge les opérations cryptographiques vers le HSM. Pour que la plupart des autres fournisseurs JCE puissent utiliser des clés stockées dans AWS CloudHSM, ils doivent extraire les octets clés de votre compte en texte clair et les placer dans la mémoire HSMs de votre machine pour les utiliser. HSMs autorise généralement uniquement l'extraction des clés sous forme d'objets encapsulés, et non sous forme de texte clair. Toutefois, pour prendre en charge les cas d'utilisation liés à l'intégration entre fournisseurs, AWS CloudHSM autorise une option de configuration optionnelle pour permettre l'extraction des octets clés en clair.

Important

JCE décharge les opérations AWS CloudHSM chaque fois que le fournisseur AWS CloudHSM est spécifié ou AWS CloudHSM qu'un objet clé est utilisé. Il n'est pas nécessaire d'extraire les clés en clair si vous vous attendez à ce que votre opération se déroule dans le HSM. L'extraction de clés en texte clair n'est nécessaire que lorsque votre application ne peut pas utiliser de mécanismes sécurisés tels que l'encapsulage et le désencapsulage d'une clé en raison de restrictions imposées par une bibliothèque tierce ou un fournisseur JCE.

Le fournisseur AWS CloudHSM JCE permet l'extraction de clés publiques pour fonctionner avec des fournisseurs JCE externes par défaut. Les méthodes suivantes sont toujours autorisées :

Classe	Method	Format (getEncoded)
EcPublicKey	getEncoded()	X.509
	getW()	N/A
RSAPublicClé	getEncoded()	X.509
	getPublicExponent()	N/A
CloudHsmRsaPrivateCrtKey	getPublicExponent()	N/A

Le fournisseur AWS CloudHSM JCE n'autorise pas l'extraction d'octets clés en clair pour les clés privées ou secrètes par défaut. Si votre cas d'utilisation l'exige, vous pouvez activer l'extraction d'octets de clé en clair pour les clés privées ou secrètes dans les conditions suivantes :

1. L'attribut `EXTRACTABLE` des clés privées et secrètes est défini sur `true`.
 - Par défaut, l'attribut `EXTRACTABLE` des clés privées et secrètes est défini sur `true`. Les clés `EXTRACTABLE` sont des clés dont l'exportation hors du HSM est autorisée. Pour plus d'informations, consultez Attributs Java pris en charge pour le [Client SDK 5](#).
2. L'attribut `WRAP_WITH_TRUSTED` pour les clés privées et secrètes est défini sur `false`.
 - `getEncoded`, `getPrivateExponent`, et `getS` ne peuvent pas être utilisés avec des clés privées qui ne peuvent pas être exportées en clair. `WRAP_WITH_TRUSTED` n'autorise pas l'exportation de vos clés privées hors du HSM en clair. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation de clés fiables pour contrôler le désencapsulage des clés](#).

Autoriser le fournisseur JCE à extraire les clés privées secrètes de AWS CloudHSM

Suivez les étapes ci-dessous pour autoriser le fournisseur AWS CloudHSM JCE à extraire les secrets de votre clé privée.

⚠ Important

Cette modification de configuration permet d'extraire à partir de tous les octets de clé EXTRACTABLE en clair de votre cluster HSM. Pour une meilleure sécurité, envisagez d'utiliser des [méthodes d'encapsulation des clés](#) pour extraire la clé du HSM en toute sécurité. Cela empêche l'extraction involontaire de vos octets de clé du HSM.

1. Utilisez les commandes suivantes pour activer l'extraction de vos clés privées ou secrètes dans JCE :

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --enable-clear-key-extraction-in-software
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --enable-clear-key-extraction-in-software
```

2. Une fois que vous avez activé l'extraction de votre clé en clair, les méthodes suivantes sont activées pour extraire les clés privées en mémoire.

Classe	Method	Format (getEncoded)
Clé	getEncoded()	RAW
ECPrivateClé	getEncoded()	PKCS #8
	getS()	N/A
RSAPrivateCrtKey	getEncoded()	X.509
	getPrivateExponent()	N/A
	getPrimeP()	N/A

Classe	Method	Format (getEncoded)
	getPrimeQ()	N/A
	getPrimeExponentP ()	N/A
	getPrimeExponentQ ()	N/A
	getCrtCoefficient()	N/A

Si vous souhaitez rétablir le comportement par défaut et empêcher JCE d'exporter les clés en clair, exécutez la commande suivante :

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --disable-clear-key-extraction-in-software
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --disable-clear-key-extraction-in-software
```

Commandes de nouvelle tentative pour JCE pour AWS CloudHSM

AWS CloudHSM Le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures disposent d'une stratégie de relance automatique intégrée qui permet de réessayer les opérations limitées par HSM du côté client. Lorsqu'un HSM limite les opérations parce qu'il est trop occupé à effectuer les opérations précédentes et qu'il ne peut pas prendre plus de demandes, le client SDKs tente de réessayer les opérations limitées jusqu'à 3 fois tout en reculant de façon exponentielle. Cette stratégie de nouvelle tentative automatique peut être réglée sur l'un des deux modes suivants : désactivé et standard.

- **désactivé** : le SDK client n'exécutera aucune stratégie de nouvelle tentative pour les opérations limitées effectuées par le HSM.
- **standard** : il s'agit du mode par défaut pour le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures. Dans ce mode, le client SDKs réessaiera automatiquement les opérations limitées en reculant de manière exponentielle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Limitation du HSM](#).

Définir des commandes de nouvelle tentative sur le mode désactivé

Linux

Pour définir les commandes de nouvelle tentative sur off pour le SDK client 5 sous Linux

- Vous pouvez utiliser la commande suivante pour définir une nouvelle tentative de configuration sur le mode off :

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --default-retry-mode off
```

Windows

Pour définir les commandes de nouvelle tentative sur off pour le SDK client 5 sous Windows

- Vous pouvez utiliser la commande suivante pour définir une nouvelle tentative de configuration sur le mode off :

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --default-retry-mode off
```

Utilisation de la version précédente du SDK pour travailler avec AWS CloudHSM

 Les versions 5.8.0 et antérieures du SDK ont atteint la fin de leur support. Après le 31 mars 2025, la documentation pour les versions 3.4.4 et antérieures du SDK ne sera plus disponible.

AWS CloudHSM inclut deux versions principales du SDK client :

- SDK client 5 : il s'agit de notre dernier SDK client par défaut. Pour plus d'informations sur ses avantages, consultez [Avantages du SDK AWS CloudHSM client 5](#).

- SDK client 3 : il s'agit de notre ancien SDK client. Il inclut un ensemble complet de composants pour la compatibilité des applications basées sur les plateformes et les langages ainsi que des outils de gestion.

Pour obtenir des instructions sur la migration du SDK client 3 vers le SDK client 5, consultez.

[Migration du SDK AWS CloudHSM client 3 vers le SDK client 5](#)

Cette rubrique décrit le SDK client 3. Pour connaître la version du SDK client que vous utilisez, consultez [Vérifiez la version de votre SDK AWS CloudHSM client](#).

Pour procéder au téléchargement, reportez-vous à [Téléchargements](#).

Rubriques

- [Mettre à niveau AWS CloudHSM le SDK client 3 sous Linux](#)
- [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 3](#)
- [bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 3](#)
- [fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [API de cryptographie : fournisseurs de nouvelle génération \(CNG\) et de stockage de clés \(KSP\) pour AWS CloudHSM](#)

Mettre à niveau AWS CloudHSM le SDK client 3 sous Linux

 Les versions 5.8.0 et antérieures du SDK ont atteint la fin de leur support. Après le 31 mars 2025, la documentation pour les versions 3.4.4 et antérieures du SDK ne sera plus disponible.

Avec AWS CloudHSM le SDK client 3.1 et versions ultérieures, la version du démon client et de tous les composants que vous installez doivent correspondre pour effectuer la mise à niveau. Pour tous les systèmes basés sur Linux, vous devez utiliser une seule commande pour mettre à niveau par lots le démon client avec la même version de la bibliothèque PKCS #11, du fournisseur Java Cryptographic Extension (JCE) ou de OpenSSL Dynamic Engine. Cette exigence ne s'applique pas aux systèmes Windows, car les fichiers binaires des fournisseurs KSP et GNC sont déjà inclus dans le package du démon client.

Pour vérifier la version du démon client

- Sur un système Linux basé sur Red Hat (y compris Amazon Linux et CentOS), utilisez la commande suivante :

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

- Sur un système Linux basé sur Debian, exécutez la commande suivante :

```
apt list --installed | grep ^cloudhsm
```

- Sur un système Windows, exécutez la commande suivante :

```
wmic product get name,version
```

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : arrêter le démon client](#)
- [Étape 2 : mettre à niveau le SDK client](#)
- [Étape 3 : démarrer le démon client](#)

Conditions préalables

Téléchargez la dernière version du démon AWS CloudHSM client et choisissez vos composants.

Note

Vous n'avez pas besoin d'installer tous les composants. Pour chaque composant installé, vous devez mettre à niveau ce composant pour qu'il corresponde à la version du démon du client.

Dernier démon client Linux

Amazon Linux

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

Dernière bibliothèque PKCS #11

Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client-pkcs11_latest_u18.04_amd64.deb
```

Dernier moteur OpenSSL Dynamic Engine

Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-dyn_latest_amd64.deb
```

Dernier fournisseur JCE

Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-jce-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client-jce_latest_u18.04_amd64.deb
```

Étape 1 : arrêter le démon client

Utilisez la commande suivante pour arrêter le démon client.

Amazon Linux

```
$ sudo stop cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```


Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Étape 2 : mettre à niveau le SDK client

La commande suivante indique la syntaxe requise pour mettre à niveau le démon client et les composants. Avant d'exécuter la commande, supprimez tous les composants que vous n'avez pas l'intention de mettre à niveau.

Amazon Linux

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm \  
    <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el6.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-jce-latest.el6.x86_64.rpm>
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm \  
    <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm>
```

CentOS 7

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm \  
    <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm>
```

CentOS 8

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm \  
    <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm>
```

RHEL 7

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm \  
    <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm>
```

RHEL 8

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm \  
    <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm> \  
    <./cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm>
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_amd64.deb \  
    <cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb> \  
    <cloudhsm-client-dyn_latest_amd64.deb> \  
    <cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb>
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb \  
    <cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb> \  
    <cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb>
```

Étape 3 : démarrer le démon client

Utilisez la commande suivante pour démarrer le démon client.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

CentOS 7

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

CentOS 8

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

RHEL 7

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

RHEL 8

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 3

 Les versions 5.8.0 et antérieures du SDK ont atteint la fin de leur support. Après le 31 mars 2025, la documentation pour les versions 3.4.4 et antérieures du SDK ne sera plus disponible.

AWS CloudHSM Le SDK client 3 nécessite un démon client et propose des outils de ligne de commande, notamment l'utilitaire de gestion CloudHSM (CMU), l'utilitaire de gestion des clés (KMU) et l'outil de configuration.

Le support de base est différent pour chaque version du SDK AWS CloudHSM client. En général, le support de plateforme pour les composants d'un SDK correspond au support de base, mais pas toujours. Pour déterminer le support de plate-forme pour un composant donné, assurez-vous d'abord que la plate-forme que vous souhaitez apparaît dans la section de base du SDK, puis vérifiez les exclusions ou toute autre information pertinente dans la section du composant.

Le support de la plateforme évolue au fil du temps. Les versions antérieures du SDK du client CloudHSM peuvent ne pas prendre en charge tous les systèmes d'exploitation répertoriés ici. Utilisez les notes de mise à jour pour déterminer le système d'exploitation compatible avec les versions précédentes du SDK du client CloudHSM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Téléchargements pour AWS CloudHSM le SDK client](#).

AWS CloudHSM ne prend en charge que les systèmes d'exploitation 64 bits.

Rubriques

- [Support Linux pour AWS CloudHSM le SDK client 3](#)
- [Support Windows pour AWS CloudHSM le SDK client 3](#)
- [Compatibilité HSM pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)

Support Linux pour AWS CloudHSM le SDK client 3

AWS CloudHSM Le SDK client 3 prend en charge les systèmes d'exploitation et plateformes Linux suivants.

- Amazon Linux
- Amazon Linux 2
- CentOS 6.10+ ²
- CentOS 7.3+
- CentOS 8 ^{1,4}
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10+ ²
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3+

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 ¹
- Ubuntu 16.04 LTS ³
- Ubuntu 18.04 LTS ¹

[1] Aucune prise en charge pour le moteur dynamique OpenSSL. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [OpenSSL Dynamic Engine](#).

[2] Aucune prise en charge pour le SDK client 3.3.0 et versions ultérieures.

[3] Le SDK 3.4 est la dernière version prise en charge sur Ubuntu 16.04.

[4] Le SDK 3.4 est la dernière version prise en charge sur CentOS 8.3+.

Support Windows pour AWS CloudHSM le SDK client 3

AWS CloudHSM Le SDK client 3 prend en charge les versions suivantes de Windows Server.

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019

Compatibilité HSM pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Le tableau suivant décrit la compatibilité AWS CloudHSM du SDK client 3 pour HSMs.

hsm1.medium	hsm2m.medium
Compatible avec la version client SDK 3.1.0 et versions ultérieures.	Non pris en charge.

bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

PKCS #11 est une norme permettant d'effectuer des opérations cryptographiques sur des modules de sécurité matériels (HSM) dans. AWS CloudHSM

Pour plus d'informations sur l'amorçage, veuillez consulter [Connexion au cluster](#).

Rubriques

- [Installation de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Authentifiez-vous auprès de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Types de clés pris en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Mécanismes pris en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 3](#)
- [Opérations d'API prises en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 3](#)
- [Attributs clés de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Exemples de code pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)

Installation de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Cette rubrique fournit des instructions pour installer la bibliothèque PKCS #11 pour la série de versions 3 du SDK AWS CloudHSM client. Pour plus d'informations sur le SDK client ou la bibliothèque PKCS #11, consultez la section [Utilisation du SDK client](#) et la [bibliothèque PKCS #11](#).

Prérequis pour le SDK client 3

La bibliothèque PKCS #11 nécessite le AWS CloudHSM client.

Si vous n'avez pas installé ni configuré le AWS CloudHSM client, faites-le maintenant en suivant les étapes décrites dans [Installer le client \(Linux\)](#). Une fois que vous avez installé et configuré le client, utilisez la commande suivante pour le démarrer.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

CentOS 7

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

CentOS 8

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

RHEL 7

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

RHEL 8

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Installation de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK client 3

La commande suivante télécharge et installe la bibliothèque PKCS #11.

Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb
```


Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client-pkcs11_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-pkcs11_latest_u18.04_amd64.deb
```

- Si aucun autre composant du SDK client 3 n'est installé sur l'instance EC2 sur laquelle vous avez installé la bibliothèque PKCS #11, vous devez démarrer le SDK client 3. Vous ne devez le faire qu'une seule fois sur chaque instance avec un composant du SDK client 3.
- Vous trouverez les fichiers de bibliothèque PKCS #11 dans les emplacements suivants :

Binaires, scripts de configuration, certificats et fichiers journaux Linux :

```
/opt/cloudhsm/lib
```

Authentifiez-vous auprès de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Lorsque vous utilisez la bibliothèque PKCS #11, votre application s'exécute en tant qu'[utilisateur cryptographique \(CU\)](#) spécifique HSMs dans AWS CloudHSM votre fichier d'entrée. Votre application peut afficher et gérer uniquement les clés que le CU possède et partage. Vous pouvez utiliser une CU existante dans votre CU HSMs ou en créer une nouvelle. Pour plus d'informations sur la gestion CUs, consultez les sections [Gestion des utilisateurs HSM à l'aide de la CLI CloudHSM](#) et [Gestion des utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire de gestion CloudHSM](#) (CMU).

Pour spécifier le CU pour PKCS #11, utilisez le paramètre de code PIN PKCS #11 [fonction C_Login](#). En AWS CloudHSM effet, le paramètre pin a le format suivant :

```
<CU_user_name>:<password>
```

Par exemple, la commande suivante définit le code PIN de bibliothèque PKCS #11 sur le CU avec le nom d'utilisateur CryptoUser et le mot de passe CUPassword123!.

```
CryptoUser:CUPassword123!
```

Types de clés pris en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

La bibliothèque PKCS #11 prend en charge les types de clés suivants avec AWS CloudHSM le SDK client 3.

Type de clé	Description
RSA	Générez des clés RSA de 2 048 bits à 4 096 bits, par incréments de 256 bits.
EC	Générez des clés avec les courbes secp224r1 (P-224), secp256r1 (P-256), secp256k1 (Blockchain), secp384r1 (P-384) et secp521r1 (P-521).
AES	Générez des clés AES de 128, 192 et 256 bits.
DES3 (Triple DES)	Générez des clés 192 bits. DES3 Voir la note 1 ci-dessous pour un changement à venir.
GENERIC_SECRET	Générez des secrets génériques de 1 à 64 octets.

- [1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

Mécanismes pris en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 3

La bibliothèque PKCS #11 prend en charge les algorithmes suivants pour le SDK AWS CloudHSM client 3 :

- Chiffrement et déchiffrement — AES-CBC, AES-CTR, AES-ECB, AES-GCM, -CBC, -ECB, RSA-OAEP et RSA-PKCS DES3 DES3
- Signature et vérification : RSA, HMAC et ECDSA ; avec et sans hachage
- Hash/digest — SHA1,, SHA224 SHA256, et SHA384 SHA512

- Encapsulation de clés – AES Key Wrap,⁴ AES-GCM, RSA-AES et RSA-OAEP
- Dérivation de clés — ECDH,⁵ SP800-108 CTR KDF

Le tableau des mécanismes et des fonctions de la bibliothèque PKCS #11

La bibliothèque PKCS #11 est conforme à la version 2.40 de la spécification PKCS #11. Pour appeler une fonction de chiffrement utilisant PKCS #11, appelez une fonction à l'aide d'un mécanisme donné. Le tableau suivant résume les combinaisons de fonctions et de mécanismes prises en charge par AWS CloudHSM.

Interprétation du tableau de mécanismes/fonctions PKCS #11 pris en charge

La marque ✓ indique que le mécanisme de la fonction est pris en AWS CloudHSM charge. Nous ne prenons pas en charge toutes les fonctions possibles répertoriés dans la spécification PKCS #11. La marque ✗ indique qu' AWS CloudHSM elle ne prend pas encore en charge le mécanisme pour la fonction donnée, même si la norme PKCS #11 l'autorise. Les cellules vides indiquent que la norme PKCS #11 ne prend pas en charge le mécanisme pour la fonction donnée.

Mécanismes et fonctions de bibliothèque PKCS # 11 pris en charge

Mécanisme	Fonctions						
	Générer une clé ou une Paire de clés	Connexion et vérification	SR & VR	Digest	Chiffrement et déchiffrement	Dérivation de clé	Envelopper et UnWrap
CKM_RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN	✓						
CKM_RSA_X_9_31_KEY_PAIR_GEN	✓ ²						
CKM_RSA_X_509		✓			✓		

Mécanisme	Fonctions					
CKM_RSA_P KCS voir note 8		✓ 1	✕		✓ 1	✓ 1
CKM_RSA_P KCS_OAEP					✓ 1	✓ 6
CKM_SHA1_ RSA_PKCS		✓ 3.2				
CKM_SHA22 4_RSA_PKC S		✓ 3.2				
CKM_SHA25 6_RSA_PKC S		✓ 3.2				
CKM_SHA38 4_RSA_PKC S		✓ 2,3.2				
CKM_SHA51 2_RSA_PKC S		✓ 3.2				
CKM_RSA_P KCS_PSS		✓ 1				
CKM_SHA1_ RSA_PKCS_ PSS		✓ 3.2				
CKM_SHA22 4_RSA_PKC S_PSS		✓ 3.2				

Mécanisme	Fonctions						
CKM_SHA256_RSA_PKCS_PSS		✓ 3.2					
CKM_SHA384_RSA_PKCS_PSS		✓ 2,3.2					
CKM_SHA512_RSA_PKCS_PSS		✓ 3.2					
CKM_EC_KEY_PAIR_GENERATION	✓						
CKM_ECDSA		✓ 1					
CKM_ECDSA_SHA1		✓ 3.2					
CKM_ECDSA_SHA224		✓ 3.2					
CKM_ECDSA_SHA256		✓ 3.2					
CKM_ECDSA_SHA384		✓ 3.2					
CKM_ECDSA_SHA512		✓ 3.2					
CKM_ECDH1_DERIVE						✓ 5	

Mécanisme	Fonctions							
CKM_SP800_108_COUNTER_KDF						✓		
CKM_GENERIC_SECRET_KEY_GEN	✓							
CKM_AES_KEY_GEN	✓							
CKM_AES_ECB					✓		✗	
CKM_AES_CTR					✓		✗	
CKM_AES_CBC					✓ 3.3		✗	
CKM_AES_CBC_PAD					✓		✗	
CKM_DES3_KEY_GEN voir note 8	✓							
CKM_DES3_CBC voir note 8					✓ 3.3		✗	
CKM_DES3_CBC_PAD voir note 8					✓		✗	

Mécanisme	Fonctions						
CKM_DES3_ECB voir note 8					✓		✗
CKM_AES_GCM					✓ 3.3 , 4		✓ 7.1
CKM_CLOUDHSM_AES_GCM					✓ 7.1		✓ 7.1
CKM_SHA_1				✓ 3.1			
CKM_SHA_1_HMAC		✓ 3.3					
CKM_SHA224				✓ 3.1			
CKM_SHA224_HMAC		✓ 3.3					
CKM_SHA256				✓ 3.1			
CKM_SHA256_HMAC		✓ 3.3					
CKM_SHA384				✓ 3.1			
CKM_SHA384_HMAC		✓ 3.3					
CKM_SHA512				✓ 3.1			

Mécanisme	Fonctions						
CKM_SHA512_HMAC		✓ 3.3					
CKM_RSA_AES_KEY_WRAP							✓
CKM_AES_KEY_WRAP							✓
CKM_AES_KEY_WRAP_PAD							✓
CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD							✓ 7.1
CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_PAD_KCS5_PAD							✓ 7.1
CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD							✓ 7.1

Annotations du mécanisme

- [1] Opérations à une seule partie uniquement.
- [2] Le mécanisme est fonctionnellement identique au mécanisme CKM_RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN, mais offre de meilleures garanties pour la génération de p et q.

- [3.1] AWS CloudHSM aborde le hachage différemment en fonction du SDK client. Pour le SDK client 3, l'endroit où nous effectuons le hachage dépend de la taille des données et du fait que vous utilisez des opérations en une ou plusieurs parties.

Opérations en une seule partie dans le SDK client 3

Le tableau 3.1 répertorie la taille maximale de l'ensemble de données pour chaque mécanisme du SDK client 3. Le hachage complet est calculé dans le HSM. Aucune prise en charge pour les tailles de données supérieures à 16 Ko.

Tableau 3.1, Taille maximale de l'ensemble de données pour les opérations en une seule partie

Mécanisme	Taille maximale des données
CKM_SHA_1	16296
CKM_SHA224	16264
CKM_SHA256	16296
CKM_SHA384	16232
CKM_SHA512	16232

SDK client 3 pour les opérations en plusieurs parties

Prise en charge pour les tailles de données supérieures à 16 Ko, mais la taille des données détermine l'endroit où le hachage a lieu. Les tampons de données de moins de 16 Ko sont hachés dans le HSM. Les tampons compris entre 16 Ko et la taille de données maximale de votre système sont hachés localement dans le logiciel. N'oubliez pas : les fonctions de hachage ne nécessitent pas de secrets cryptographiques, vous pouvez donc les calculer en toute sécurité en dehors du HSM.

- [3.2] AWS CloudHSM aborde le hachage différemment en fonction du SDK client. Pour le SDK client 3, l'endroit où nous effectuons le hachage dépend de la taille des données et du fait que vous utilisez des opérations en une ou plusieurs parties.

SDK client 3 pour les opérations en une seule partie

Le tableau 3.2 répertorie la taille maximale de l'ensemble de données pour chaque mécanisme du SDK client 3. Aucune prise en charge pour les tailles de données supérieures à 16 Ko.

Tableau 3.2, Taille maximale de l'ensemble de données pour les opérations en une seule partie

Mécanisme	Taille maximale des données
CKM_SHA1_RSA_PKCS	16296
CKM_SHA224_RSA_PKCS	16264
CKM_SHA256_RSA_PKCS	16296
CKM_SHA384_RSA_PKCS	16232
CKM_SHA512_RSA_PKCS	16232
CKM_SHA1_RSA_PKCS_PSS	16296
CKM_SHA224_RSA_PKCS_PSS	16264
CKM_SHA256_RSA_PKCS_PSS	16296
CKM_SHA384_RSA_PKCS_PSS	16232
CKM_SHA512_RSA_PKCS_PSS	16232
CKM_ECDSA_SHA1	16296
CKM_ECDSA_SHA224	16264
CKM_ECDSA_SHA256	16296
CKM_ECDSA_SHA384	16232
CKM_ECDSA_SHA512	16232

SDK client 3 pour les opérations en plusieurs parties

Prise en charge pour les tailles de données supérieures à 16 Ko, mais la taille des données détermine l'endroit où le hachage a lieu. Les tampons de données de moins de 16 Ko sont hachés

dans le HSM. Les tampons compris entre 16 Ko et la taille de données maximale de votre système sont hachés localement dans le logiciel. N'oubliez pas : les fonctions de hachage ne nécessitent pas de secrets cryptographiques, vous pouvez donc les calculer en toute sécurité en dehors du HSM.

- [3.3] Lors de l'utilisation de données avec l'un des mécanismes suivants, si la mémoire tampon des données dépasse la taille maximale des données, l'opération génère une erreur. Pour ces mécanismes, tout le traitement des données doit avoir lieu à l'intérieur du HSM. Le tableau suivant répertorie la taille maximale des données définie pour chaque mécanisme :

Tableau 3.3, Taille maximale de l'ensemble de données

Mécanisme	Taille maximale des données
CKM_SHA_1_HMAC	16288
CKM_SHA224_HMAC	16256
CKM_SHA256_HMAC	16288
CKM_SHA384_HMAC	16224
CKM_SHA512_HMAC	16224
CKM_AES_CBC	16272
CKM_AES_GCM	16224
CKM_CLOUDHSM_AES_GCM	16224
CKM_DES3_CBC	16280

- [4] Lorsque vous procédez au chiffrement AES GCM, le HSM n'accepte pas de données du vecteur d'initialisation (VI) de l'application. Vous devez utiliser un vecteur d'initialisation qu'il génère. Le vecteur d'initialisation 12 octets fourni par le HSM est écrit dans la référence en mémoire vers lequel pointe l'élément pIV des paramètres CK_GCM_PARAMS de la structure que vous fournissez. Pour éviter toute confusion de l'utilisateur, le kit SDK PKCS#11 version 1.1.1 et ultérieure s'assure que cet élément pIV pointe vers une mémoire tampon mise à zéro lorsque le chiffrement AES-GCM est initialisé.
- [5] SDK client 3 uniquement. Ce mécanisme est mis en œuvre pour prendre en charge des cas de transfert de charge SSL/TLS et est exécuté uniquement partiellement dans le HSM. Avant d'utiliser

ce mécanisme, consultez « Problème : La dérivation de clés ECDH est exécutée uniquement partiellement dans le HSM » dans [Problèmes connus relatifs à la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#). CKM_ECDH1_DERIVE ne prend pas en charge la courbe secp521r1 (P-521).

- [6] Les CK_MECHANISM_TYPE et CK_RSA_PKCS_MGF_TYPE suivants sont pris en charge en tant que CK_RSA_PKCS_OAEP_PARAMS pour CKM_RSA_PKCS_OAEP :
 - CKM_SHA_1 utilisant CKG_MGF1_SHA1
 - CKM_SHA224 utilisant CKG_MGF1_SHA224
 - CKM_SHA256 utilisant CKG_MGF1_SHA256
 - CKM_SHA384 utilisant CKM_MGF1_SHA384
 - CKM_SHA512 utilisant CKM_MGF1_SHA512
- [7.1] Mécanisme défini par le fournisseur. Afin d'utiliser les mécanismes définis par le fournisseur CloudHSM, les applications PKCS #11 doivent inclure /opt/cloudhsm/include/pkcs11t.h lors de la compilation.

CKM_CLOUDHSM_AES_GCM : Ce mécanisme propriétaire est une alternative plus sûre par programme à la norme CKM_AES_GCM. Il ajoute le IV généré par le HSM au chiffrement au lieu de l'écrire dans la structure CK_GCM_PARAMS fournie lors de l'initialisation du chiffrement. Vous pouvez utiliser ce mécanisme avec les fonctions C_Encrypt, C_WrapKey, C_Decrypt et C_UnwrapKey. Lors de l'utilisation de ce mécanisme, la variable PiV dans la structure CK_GCM_PARAMS doit être définie sur NULL. Lors de l'utilisation de ce mécanisme avec C_Decrypt et C_UnwrapKey, le IV doit être ajouté au texte chiffré qui est en cours de désencapsulation.

CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_PKCS5_PAD : Encapsulation des clés AES avec remplissage PKCS #5

CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD : Encapsulation des clés AES avec remplissage à l'aide de zéros

Pour plus d'informations sur l'encapsulation de clé AES, voir [Encapsulation de clé AES](#).

- [8] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

Opérations d'API prises en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 3

La bibliothèque PKCS #11 prend en charge les opérations d'API PKCS #11 suivantes pour le SDK AWS CloudHSM client 3.

- C_CloseAllSessions
- C_CloseSession
- C_CreateObject
- C_Decrypt
- C_DecryptFinal
- C_DecryptInit
- C_DecryptUpdate
- C_DeriveKey
- C_DestroyObject
- C_Digest
- C_DigestFinal
- C_DigestInit
- C_DigestUpdate
- C_Encrypt
- C_EncryptFinal
- C_EncryptInit
- C_EncryptUpdate
- C_Finalize
- C_FindObjects
- C_FindObjectsFinal
- C_FindObjectsInit
- C_GenerateKey
- C_GenerateKeyPair
- C_GenerateRandom
- C_GetAttributeValue
- C_GetFunctionList

- C_GetInfo
- C_GetMechanismInfo
- C_GetMechanismList
- C_GetSessionInfo
- C_GetSlotInfo
- C_GetSlotList
- C_GetTokenInfo
- C_Initialize
- C_Login
- C_Logout
- C_OpenSession
- C_Sign
- C_SignFinal
- C_SignInit
- C_SignRecover (prise en charge du SDK client 3 uniquement)
- C_SignRecoverInit (prise en charge du SDK client 3 uniquement)
- C_SignUpdate
- C_UnWrapKey
- C_Verify
- C_VerifyFinal
- C_VerifyInit
- C_VerifyRecover (prise en charge du SDK client 3 uniquement)
- C_VerifyRecoverInit (prise en charge du SDK client 3 uniquement)
- C_VerifyUpdate
- C_WrapKey

Attributs clés de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Un objet de clé peut être une clé publique, privée ou secrète. Les actions autorisées sur un objet de clé sont spécifiées via des attributs. Les attributs sont définis lorsque l'objet de clé est créé. Lorsque

vous utilisez la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM, nous attribuons des valeurs par défaut conformément à la norme PKCS #11.

AWS CloudHSM ne prend pas en charge tous les attributs répertoriés dans la spécification PKCS #11. Nous nous conformons à la spécification pour tous les attributs que nous prenons en charge. Ces attributs sont indiqués dans les tableaux respectifs.

Les fonctions cryptographiques telles que `C_CreateObject`, `C_GenerateKey`, `C_GenerateKeyPair`, `C_UnwrapKey` et `C_DeriveKey` qui créent, modifient ou copient des objets utilisent un modèle d'attribut en tant que paramètre. Pour plus d'informations sur la transmission d'un modèle d'attributs lors de la création d'un objet, consultez l'échantillon [Generate keys through PKCS #11 library](#).

Les rubriques suivantes fournissent des informations supplémentaires sur les attributs AWS CloudHSM clés du SDK client 3.

Rubriques

- [Tableau des attributs de bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Modification des attributs de bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Interprétation des codes d'erreur de la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM le SDK client 3](#)

Tableau des attributs de bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

La table de bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM le SDK client 3 contient une liste d'attributs qui diffèrent selon le type de clé. Il indique si un attribut donné est pris en charge pour un type de clé particulier lors de l'utilisation d'une fonction cryptographique spécifique avec AWS CloudHSM.

Légende :

- ✓ indique que CloudHSM prend en charge l'attribut pour le type de clé spécifique.
- ✗ indique que CloudHSM ne prend pas en charge l'attribut pour le type de clé spécifique.
- R indique que la valeur de l'attribut est définie en lecture seule pour le type de clé spécifique.
- S indique que l'attribut ne peut pas être lu par `GetAttributeValue` car sensible.
- Une cellule vide dans la colonne Default Value (Valeur par défaut) indique qu'il n'y a aucune valeur par défaut attribuée à l'attribut.

GenerateKeyPair

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
	EC privée	EC publique	RSA privée	RSA publique	
CKA_CLASS	✓	✓	✓	✓	
CKA_KEY_TYPE	✓	✓	✓	✓	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL	R	R	R	R	True
CKA_TOKEN	✓	✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT	✗	✓	✗	✓	False
CKA_DECRYPT	✓	✗	✓	✗	False
CKA_DERIVE	✓	✓	✓	✓	False
CKA_MODIFIABLE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_DESTR OYABLE	✓	✓	✓	✓	True
CKA_SIGN	✓	✗	✓	✗	False
CKA_SIGN_ RECOVER	✗	✗	✓ ³	✗	
CKA_VERIF Y	✗	✓	✗	✓	False
CKA_VERIF Y_RECOVER	✗	✗	✗	✓ ⁴	
CKA_WRAP	✗	✓	✗	✓	False
CKA_WRAP_ TEMPLATE	✗	✓	✗	✓	
CKA_TRUST ED	✗	✓	✗	✓	False
CKA_WRAP_ WITH_TRUS TED	✓	✗	✓	✗	False
CKA_UNWRA P	✓	✗	✓	✗	False
CKA_UNWRA P_TEMPLAT E	✓	✗	✓	✗	
CKA_SENSI TIVE	✓	✗	✓	✗	True

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_ALWAYS_SENSITIVE	R	✗	R	✗	
CKA_EXTRACTABLE	✓	✗	✓	✗	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE	R	✗	R	✗	
CKA_MODULUS	✗	✗	✗	✗	
CKA_MODULUS_BITS	✗	✗	✗	✓ ²	
CKA_PRIME_1	✗	✗	✗	✗	
CKA_PRIME_2	✗	✗	✗	✗	
CKA_COEFFICIENT	✗	✗	✗	✗	
CKA_EXPONENT_1	✗	✗	✗	✗	
CKA_EXPONENT_2	✗	✗	✗	✗	
CKA_PRIVATE_EXPONENT	✗	✗	✗	✗	

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	×	✓ ²	
CKA_EC_PARAMS	×	✓ ²	×	×	
CKA_EC_POINT	×	×	×	×	
CKA_VALUE	×	×	×	×	
CKA_VALUE_LEN	×	×	×	×	
CKA_CHECK_VALUE	R	R	R	R	

GenerateKey

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS	✓	✓	✓	
CKA_KEY_TYPE	✓	✓	✓	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	

Attribut	Type de clé				Valeur par défaut
CKA_LOCAL		R	R	R	True
CKA_TOKEN		✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT		✓	✓	✗	False
CKA_DECRYPT		✓	✓	✗	False
CKA_DERIVE		✓	✓	✓	False
CKA_MODIFIABLE		✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_DESTROYABLE		✓	✓	✓	True
CKA_SIGN		✓	✓	✓	True
CKA_SIGN_RECOVER		✗	✗	✗	
CKA_VERIFY		✓	✓	✓	True
CKA_VERIFY_RECOVER		✗	✗	✗	
CKA_WRAP		✓	✓	✗	False

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
CKA_WRAP_TEMPLATE	✓	✓	✗	
CKA_TRUSTED	✓	✓	✗	False
CKA_WRAP_WITH_TRUSTED	✓	✓	✓	False
CKA_UNWRAP	✓	✓	✗	False
CKA_UNWRAP_TEMPLATE	✓	✓	✗	
CKA_SENSITIVE	✓	✓	✓	True
CKA_ALWAYS_SENSITIVE	✗	✗	✗	
CKA_EXTRACTABLE	✓	✓	✓	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE	R	R	R	
CKA_MODULUS	✗	✗	✗	
CKA_MODULUS_BITS	✗	✗	✗	

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
CKA_PRIME_1	×	×	×	
CKA_PRIME_2	×	×	×	
CKA_COEFFICIENT	×	×	×	
CKA_EXPONENT_1	×	×	×	
CKA_EXPONENT_2	×	×	×	
CKA_PRIVATE_EXPONENT	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	×	
CKA_EC_PARAMS	×	×	×	
CKA_EC_POINT	×	×	×	
CKA_VALUE	×	×	×	
CKA_VALUE_LEN	✓ ²	×	✓ ²	
CKA_CHECK_VALUE	R	R	R	

CreateObject

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
	EC privée	EC publique	RSA privée	RSA publique	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_KEY_TYPE	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL	R	R	R	R	R	R	R	False
CKA_TOKEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_DECRYPT	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	False
CKA_DERIVE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_MODIFIABLE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
CKA_DESTR OYABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_SIGN	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	False
CKA_SIGN_ RECOVER	✗	✗	✓ ³	✗	✗	✗	✗	False
CKA_VERIF Y	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	False
CKA_VERIF Y_RECOVER	✗	✗	✗	✓ ⁴	✗	✗	✗	
CKA_WRAP	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_WRAP_ TEMPLATE	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	
CKA_TRUST ED	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_WRAP_ WITH_TRUS TED	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	False
CKA_UNWRA P	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	False
CKA_UNWRA P_TEMPLAT E	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
CKA_SENSITIVE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	True
CKA_ALWAYS_SENSITIVE	R	✗	R	✗	R	R	R	
CKA_EXTRACTABLE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE	R	✗	R	✗	R	R	R	
CKA_MODULUS	✗	✗	✓ ²	✓ ²	✗	✗	✗	
CKA_MODULUS_BITS	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_PRIME_1	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	
CKA_PRIME_2	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	
CKA_COEFFICIENT	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	
CKA_EXPONENT_1	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	
CKA_EXPONENT_2	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	

Attribut	Type de clé							Valeur par défaut
CKA_PRIVATE_EXPONENT	×	×	✓ ²	×	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	✓ ²	✓ ²	×	×	×	
CKA_EC_PARAMS	✓ ²	✓ ²	×	×	×	×	×	
CKA_EC_POINT	×	✓ ²	×	×	×	×	×	
CKA_VALUE	✓ ²	×	×	×	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_VALUE_LEN	×	×	×	×	×	×	×	
CKA_CHECK_VALUE	R	R	R	R	R	R	R	

UnwrapKey

Attribut	Type de clé					Valeur par défaut
	EC privée	RSA privée	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	

Attribut	Type de clé					Valeur par défaut
CKA_KEY_TYPE	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL	R	R	R	R	R	False
CKA_TOKEN	✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT	✗	✗	✓	✓	✗	False
CKA_DECRYPT	✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_DERIVE	✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_MODIFIABLE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_DESTROYABLE	✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_SIGN	✓	✓	✓	✓	✓	False
CKA_SIGN_RECOVER	✗	✓ ³	✗	✗	✗	False

Attribut	Type de clé						Valeur par défaut
CKA_VERIFY		✗	✗	✓	✓	✓	False
CKA_VERIFY_RECOVER		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_WRAP		✗	✗	✓	✓	✗	False
CKA_UNWRAP		✗	✓	✓	✓	✗	False
CKA_SENSITIVE		✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_EXTRACTABLE		✓	✓	✓	✓	✓	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE		R	R	R	R	R	
CKA_ALWAYS_SENSITIVE		R	R	R	R	R	
CKA_MODULUS		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_MODULUS_BITS		✗	✗	✗	✗	✗	
CKA_PRIME_1		✗	✗	✗	✗	✗	

Attribut	Type de clé						Valeur par défaut
CKA_PRIME_2		×	×	×	×	×	
CKA_COEFFICIENT		×	×	×	×	×	
CKA_EXPONENT_1		×	×	×	×	×	
CKA_EXPONENT_2		×	×	×	×	×	
CKA_PRIVATE_EXPONENT		×	×	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT		×	×	×	×	×	
CKA_EC_PARAMS		×	×	×	×	×	
CKA_EC_POINT		×	×	×	×	×	
CKA_VALUE		×	×	×	×	×	
CKA_VALUE_LEN		×	×	×	×	×	
CKA_CHECK_VALUE		R	R	R	R	R	

DeriveKey

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_KEY_TYPE	✓ ²	✓ ²	✓ ²	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL	R	R	R	True
CKA_TOKEN	✓	✓	✓	False
CKA_PRIVATE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_ENCRYPT	✓	✓	✗	False
CKA_DECRYPT	✓	✓	✗	False
CKA_DERIVE	✓	✓	✓	False
CKA_MODIFIABLE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_DESTROYABLE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	True
CKA_SIGN	✓	✓	✓	False

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
CKA_SIGN_RECOVER	✗	✗	✗	
CKA_VERIFY	✓	✓	✓	False
CKA_VERIFY_RECOVER	✗	✗	✗	
CKA_WRAP	✓	✓	✗	False
CKA_UNWRAP	✓	✓	✗	False
CKA_SENSITIVE	✓	✓	✓	True
CKA_EXTRACTABLE	✓	✓	✓	True
CKA_NEVER_EXTRACTABLE	R	R	R	
CKA_ALWAYS_SENSITIVE	R	R	R	
CKA_MODULUS	✗	✗	✗	
CKA_MODULUS_BITS	✗	✗	✗	

Attribut	Type de clé			Valeur par défaut
CKA_PRIME_1	×	×	×	
CKA_PRIME_2	×	×	×	
CKA_COEFFICIENT	×	×	×	
CKA_EXPONENT_1	×	×	×	
CKA_EXPONENT_2	×	×	×	
CKA_PRIVATE_EXPONENT	×	×	×	
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	×	
CKA_EC_PARAMS	×	×	×	
CKA_EC_POINT	×	×	×	
CKA_VALUE	×	×	×	
CKA_VALUE_LEN	✓ ²	×	✓ ²	
CKA_CHECK_VALUE	R	R	R	

GetAttributeValue

Attribut	Type de clé							
	EC privée	EC publique	RSA privée	RSA publique	AES	DES3	Secrète générique	
CKA_CLASS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_KEY_T YPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_LABEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_ID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_LOCAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_TOKEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_PRIVATE TE	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	
CKA_ENCRY PT	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	
CKA_DECRY PT	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	
CKA_DERIV E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CKA_MODIF IABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attribut	Type de clé						
CKA_DESTR OYABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CKA_SIGN	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
CKA_SIGN_ RECOVER	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
CKA_VERIF Y	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CKA_VERIF Y_RECOVER	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
CKA_WRAP	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
CKA_WRAP_ TEMPLATE	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
CKA_TRUST ED	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
CKA_WRAP_ WITH_TRUS TED	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
CKA_UNWRA P	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
CKA_UNWRA P_TEMPLAT E	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
CKA_SENSI TIVE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓

Attribut	Type de clé						
CKA_EXTRA_CTABLE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
CKA_NEVER_EXTRACTABLE	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
CKA_ALWAYS_SENSITIVE	R	R	R	R	R	R	R
CKA_MODULUS	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
CKA_MODULUS_BITS	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
CKA_PRIME_1	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_PRIME_2	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_COEFFICIENT	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_EXPONENT_1	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_EXPONENT_2	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗
CKA_PRIVATE_EXPONENT	✗	✗	S	✗	✗	✗	✗

Attribut	Type de clé						
CKA_PUBLIC_EXPONENT	×	×	✓	✓	×	×	×
CKA_EC_PARAMS	✓	✓	×	×	×	×	×
CKA_EC_POINT	×	✓	×	×	×	×	×
CKA_VALUE	S	×	×	×	✓ ²	✓ ²	✓ ²
CKA_VALUE_LEN	×	×	×	×	✓	×	✓
CKA_CHECK_VALUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×

Annotations d'attributs

- [1] Cet attribut est partiellement pris en charge par le micrologiciel et doit être explicitement défini sur la valeur par défaut.
- [2] Attribut obligatoire.
- [3] SDK client 3 uniquement. L'attribut CKA_SIGN_RECOVER est dérivé de l'attribut CKA_SIGN. S'il est défini, il doit uniquement l'être avec la même valeur que celle définie pour CKA_SIGN. Dans le cas contraire, il prend la valeur par défaut de CKA_SIGN. Étant donné que CloudHSM prend uniquement en charge les mécanismes de signature récupérable basés sur RSA, cet attribut est actuellement applicable uniquement aux clés publiques RSA.
- [4] SDK client 3 uniquement. L'attribut CKA_VERIFY_RECOVER est dérivé de l'attribut CKA_VERIFY. S'il est défini, il doit uniquement l'être avec la même valeur que celle définie pour CKA_VERIFY. Dans le cas contraire, il prend la valeur par défaut de CKA_VERIFY. Étant donné que CloudHSM prend uniquement en charge les mécanismes de signature récupérable basés sur RSA, cet attribut est actuellement applicable uniquement aux clés publiques RSA.

Modification des attributs de bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Certains attributs d'un objet peuvent être modifiés une fois que l'objet a été créé, tandis que d'autres ne le peuvent pas. Pour modifier des attributs, utilisez la commande [setAttribute](#) à partir de `cloudhsm_mgmt_util`. Vous pouvez également obtenir une liste des attributs et des constantes qui les représentent en utilisant la commande [listAttribute](#) à partir de `cloudhsm_mgmt_util`.

La liste suivante contient les attributs que vous pouvez modifier après la création de l'objet :

- CKA_LABEL
- CKA_TOKEN

Note

La modification est autorisée uniquement pour changer une clé de session en une clé de jeton. Utilisez la commande [setAttribute](#) à partir de `key_mgmt_util` pour modifier la valeur de l'attribut.

- CKA_ENCRYPT
- CKA_DECRYPT
- CKA_SIGN
- CKA_VERIFY
- CKA_WRAP
- CKA_UNWRAP
- CKA_LABEL
- CKA_SENSITIVE
- CKA_DERIVE

Note

Cet attribut prend en charge la dérivation de clé. Il doit être `False` pour toutes les clés publiques et ne peut pas être défini sur `True`. Pour les clés privées EC et secrètes, il peut être défini sur `True` ou `False`.

- CKA_TRUSTED

 Note

Cet attribut peut être défini sur `True` ou `False` par le responsable du chiffrement uniquement.

- `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED`

 Note

Appliquez cet attribut à une clé de données exportable pour indiquer que vous ne pouvez encapsuler cette clé qu'avec des clés marquées comme `CKA_TRUSTED`. Une fois `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` défini sur `true`, l'attribut passe en lecture seule et vous ne pouvez ni le modifier ni le supprimer.

Interprétation des codes d'erreur de la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM le SDK client 3

La spécification dans le modèle d'un attribut de bibliothèque PKCS #11 qui n'est pas pris en charge par une clé spécifique entraîne une erreur. Le tableau suivant contient des codes d'erreur qui sont générés lorsque vous violez des spécifications :

Code d'erreur	Description
<code>CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT</code>	Vous recevez cette erreur lorsque vous spécifiez, dans le modèle d'attributs, un attribut conforme à la spécification PKCS #11 mais non pris en charge par CloudHSM.
<code>CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID</code>	Vous recevez cette erreur lorsque vous récupérez la valeur d'un attribut conforme à la spécification PKCS #11 mais non pris en charge par CloudHSM.
<code>CKR_ATTRIBUTE_INCOMPLETE</code>	Vous recevez cette erreur lorsque vous ne spécifiez pas l'attribut obligatoire dans le modèle d'attributs.

Code d'erreur	Description
CKR_ATTRIBUTE_READ_ONLY	Vous recevez cette erreur lorsque vous spécifiez un attribut en lecture seule dans le modèle d'attributs.

Exemples de code pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Les exemples de code ci-dessous vous GitHub montrent comment accomplir des tâches de base à l'aide de la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM.

Prérequis d'exemples de code

Avant d'exécuter les exemples, effectuez les étapes suivantes pour configurer votre environnement :

- Installez et configurez la [bibliothèque PKCS #11](#) pour le SDK client 3.
- Configurez un [utilisateur de chiffrement\(CU\)](#). Votre application utilise ce compte HSM pour exécuter les exemples de code sur le HSM.

Exemples de code

Des exemples de code pour la bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de PKCS #11 sont disponibles sur [GitHub](#). Ce référentiel contient des exemples sur la façon d'effectuer des opérations courantes à l'aide de PKCS #11, y compris le chiffrement, le déchiffrement, la signature et la vérification.

- [Générer des clés \(AES, RSA, EC\)](#)
- [Afficher les attributs des clés](#)
- [Chiffrer et déchiffrer les données avec AES GCM](#)
- [Chiffrer et déchiffrer les données avec AES_CTR](#)
- [Chiffrer et déchiffrer les données avec 3DES](#)
- [Signer et vérifier les données avec RSA](#)
- [Dériver des clés à l'aide de HMAC KDF](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES en utilisant le remplissage PKCS #5](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES sans remplissage](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES à l'aide du remplissage avec des zéros](#)

- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES-GCM](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec RSA](#)

Moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 3

Le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL vous permet de décharger les opérations cryptographiques vers votre cluster CloudHSM via l'API OpenSSL.

AWS CloudHSM Le SDK client 3 nécessite un démon client pour se connecter au cluster. Il prend en charge :

- Génération de clés RSA de 2 048, 3 072 et 4 096 bits.
- Signature vérification RSA.
- Chiffrement/Déchiffrement RSA.
- Génération de nombres aléatoires sécurisée par voie cryptographique et conforme à la spécification FIPS.

Utilisez les sections suivantes pour installer et configurer le moteur AWS CloudHSM dynamique pour OpenSSL.

Rubriques

- [Conditions préalables pour OpenSSL Dynamic Engine avec le SDK client 3 AWS CloudHSM](#)
- [Installation du moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 3](#)
- [Utiliser le moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 3](#)

Conditions préalables pour OpenSSL Dynamic Engine avec le SDK client 3 AWS CloudHSM

Pour plus d'informations sur les plateformes prises en charge, veuillez consulter [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 3](#).

Avant de pouvoir utiliser le moteur AWS CloudHSM dynamique pour OpenSSL avec le SDK client 3, vous avez besoin du client. AWS CloudHSM

Le client est un démon qui établit une communication end-to-end cryptée avec le composant HSMs de votre cluster, et le moteur OpenSSL communique localement avec le client. Pour installer et

configurer le AWS CloudHSM client, consultez [Installer le client \(Linux\)](#). Utilisez la commande suivante pour le démarrer.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

CentOS 6

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

CentOS 7

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

RHEL 6

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

RHEL 7

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Installation du moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 3

Les étapes suivantes décrivent comment installer et configurer le moteur AWS CloudHSM dynamique pour OpenSSL avec le SDK client 3. Pour plus d'informations sur la mise à niveau, veuillez consulter [Mettre à niveau le SDK client 3](#).

Pour installer et configurer le moteur OpenSSL

1. Utilisez les commandes suivantes pour télécharger et installer le moteur OpenSSL.

Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 6

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 6

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-dyn_latest_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-dyn_latest_amd64.deb
```

Le moteur OpenSSL est installé sur `/opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl.so`.

2. Utilisez la commande suivante pour définir la variable d'environnement `n3fips_password` qui contient les informations d'identification d'un utilisateur de chiffrement (CU).

```
$ export n3fips_password=<HSM user name>:<password>
```

Utiliser le moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 3

Pour utiliser le moteur AWS CloudHSM dynamique pour OpenSSL à partir d'une application intégrée à OpenSSL, assurez-vous que votre application utilise le moteur dynamique OpenSSL nommé. `cloudhsm` La bibliothèque partagée du moteur dynamique est située dans `/opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl.so`.

Pour utiliser le moteur AWS CloudHSM dynamique pour OpenSSL à partir de la ligne de commande OpenSSL, utilisez l'option `-engine` permettant de spécifier le moteur dynamique OpenSSL nommé. `cloudhsm` Par exemple :

```
$ openssl s_server -cert <server.crt> -key <server.key> -engine cloudhsm
```

fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Le fournisseur AWS CloudHSM JCE est une implémentation de fournisseur créée à partir du framework de fournisseur Java Cryptographic Extension (JCE). Le JCE vous permet d'effectuer des opérations cryptographiques à l'aide du kit de développement Java (JDK). Dans ce guide, le fournisseur AWS CloudHSM JCE est parfois appelé fournisseur JCE. Utilisez le fournisseur JCE et le JDK pour décharger les opérations cryptographiques vers le HSM.

Rubriques

- [Installation du fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Notions de base de la gestion des clés dans le fournisseur JCE pour AWS CloudHSM le SDK client 3](#)
- [Mécanismes pris en charge pour le SDK client 3 pour le SDK AWS CloudHSM client 3](#)
- [Attributs clés Java pris en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 3](#)
- [Exemples de code pour la bibliothèque de AWS CloudHSM logiciels pour Java for Client SDK 3](#)
- [AWS CloudHSM KeyStore Classe Java pour le SDK client 3](#)

Installation du fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Avant de pouvoir utiliser le fournisseur JCE, vous avez besoin du AWS CloudHSM client.

Le client est un démon qui établit une communication end-to-end cryptée avec le HSMs dans votre cluster. Le fournisseur JCE communique localement avec le client. Si vous n'avez pas installé ni configuré le package AWS CloudHSM client, faites-le maintenant en suivant les étapes décrites dans [Installer le client \(Linux\)](#). Une fois que vous avez installé et configuré le client, utilisez la commande suivante pour le démarrer.

Le fournisseur JCE est uniquement pris en charge sur les systèmes d'exploitation Linux et compatibles.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

CentOS 7

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

CentOS 8

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

RHEL 7

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

RHEL 8

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

Utilisez les sections suivantes pour installer, valider et fournir des informations d'identification au fournisseur.

Rubriques

- [Étape 1 : Installation du fournisseur JCE](#)
- [Étape 2 : valider l'installation](#)
- [Étape 3 : Fournissez les informations d'identification au fournisseur JCE](#)

Étape 1 : Installation du fournisseur JCE

Utilisez les commandes suivantes pour télécharger et installer le fournisseur JCE. Cette bibliothèque est prise en charge uniquement sur les systèmes d'exploitation Linux et compatibles.

Note

Pour la mise à niveau, consultez [Mettre à niveau le SDK client 3](#).

Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-jce-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client-jce_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-jce_latest_u18.04_amd64.deb
```

Une fois que vous avez exécuté les commandes précédentes, vous pouvez trouver les fichiers du fournisseur JCE suivants :

- /opt/cloudhsm/java/cloudhsm-*<version>*.jar
- /opt/cloudhsm/java/cloudhsm-test-*<version>*.jar
- /opt/cloudhsm/java/hamcrest-all-1.3.jar
- /opt/cloudhsm/java/junit.jar

- /opt/cloudhsm/java/log4j-api-2.17.1.jar
- /opt/cloudhsm/java/log4j-core-2.17.1.jar
- /opt/cloudhsm/lib/libcaviumjca.so

Étape 2 : valider l'installation

Effectuez des opérations de base sur le HSM pour valider l'installation.

Pour valider l'installation du fournisseur JCE

1. (Facultatif) Si besoin, utilisez la commande suivante pour installer Java dans votre environnement.

Linux (and compatible libraries)

```
$ sudo yum install java-1.8.0-openjdk
```

Ubuntu

```
$ sudo apt-get install openjdk-8-jre
```

2. Utilisez les commandes suivantes pour définir les variables d'environnement nécessaires. Remplacez *<HSM user name>* et *<password>* par les informations d'identification d'un utilisateur cryptographique (CU).

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/cloudhsm/lib
```

```
$ export HSM_PARTITION=PARTITION_1
```

```
$ export HSM_USER=<HSM user name>
```

```
$ export HSM_PASSWORD=<password>
```

3. Utilisez la commande suivante pour lancer le test des fonctionnalités de base. Si elle aboutit, la sortie de commande devrait ressembler à la sortie ci-dessous.

```
$ java8 -classpath "/opt/cloudhsm/java/*" org.junit.runner.JUnitCore  
TestBasicFunctionality
```



```
JUnit version 4.11
.2018-08-20 17:53:48,514 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
  (TestBasicFunctionality.java:33) - Adding provider.
2018-08-20 17:53:48,612 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
  (TestBasicFunctionality.java:42) - Logging in.
2018-08-20 17:53:48,612 INFO [main] cfm2.LoginManager (LoginManager.java:104) -
  Looking for credentials in HsmCredentials.properties
2018-08-20 17:53:48,612 INFO [main] cfm2.LoginManager (LoginManager.java:122) -
  Looking for credentials in System.properties
2018-08-20 17:53:48,613 INFO [main] cfm2.LoginManager (LoginManager.java:130) -
  Looking for credentials in System.env
  SDK Version: 2.03
2018-08-20 17:53:48,655 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
  (TestBasicFunctionality.java:54) - Generating AES Key with key size 256.
2018-08-20 17:53:48,698 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
  (TestBasicFunctionality.java:63) - Encrypting with AES Key.
2018-08-20 17:53:48,705 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
  (TestBasicFunctionality.java:84) - Deleting AES Key.
2018-08-20 17:53:48,707 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
  (TestBasicFunctionality.java:92) - Logging out.

Time: 0.205

OK (1 test)
```

Étape 3 : Fournissez les informations d'identification au fournisseur JCE

HSMs devez authentifier votre application Java avant que l'application puisse les utiliser. Chaque application peut utiliser une session. HSMs authentifier une session en utilisant une méthode de connexion explicite ou implicite.

Connexion explicite : Cette méthode vous permet de fournir les informations d'identification CloudHSM directement dans l'application. Elle utilise la méthode `LoginManager.login()`, dans laquelle vous transmettez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU, ainsi que l'ID de partition du HSM. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la méthode de connexion explicite, consultez l'exemple de code [Connexion à un HSM](#).

Connexion implicite : Cette méthode vous permet de définir les informations de connexion CloudHSM dans un nouveau fichier de propriétés, dans les propriétés système ou en tant que variables d'environnement.

- Nouveau fichier de propriétés : Créez un nouveau fichier intitulé `HsmCredentials.properties` et ajoutez-le dans le CLASSPATH de votre application. Le fichier doit contenir ce qui suit :

```
HSM_PARTITION = PARTITION_1
HSM_USER = <HSM user name>
HSM_PASSWORD = <password>
```

- Propriétés système : Définissez les informations d'identification par le biais des propriétés système lors de l'exécution de votre application. Les exemples suivants montrent deux manières de le faire :

```
$ java -DHSM_PARTITION=PARTITION_1 -DHSM_USER=<HSM user name> -
DHSM_PASSWORD=<password>
```

```
System.setProperty("HSM_PARTITION", "PARTITION_1");
System.setProperty("HSM_USER", "<HSM user name>");
System.setProperty("HSM_PASSWORD", "<password>");
```

- Variables d'environnement : Définissez les informations d'identification en tant que variables d'environnement.

```
$ export HSM_PARTITION=PARTITION_1
$ export HSM_USER=<HSM user name>
$ export HSM_PASSWORD=<password>
```

Les informations d'identification peuvent ne pas être disponibles si l'application ne les fournit pas ou si vous essayez une opération avant que le HSM n'authentifie la session. Dans ces cas, la bibliothèque de logiciels CloudHSM pour Java recherche les informations d'identification dans l'ordre suivant :

1. `HsmCredentials.properties`
2. Propriétés système
3. Variables d'environnement

Gestion des erreurs

La gestion des erreurs est plus facile avec la méthode de connexion explicite qu'avec la méthode de connexion implicite. Lorsque vous utilisez la classe `LoginManager`, vous maîtrisez mieux la manière dont votre application gère les pannes. La méthode de connexion implicite rend la gestion des erreurs

difficile à comprendre lorsque les informations d'identification ne sont pas valides ou que l'authentification de session pose problème.

Notions de base de la gestion des clés dans le fournisseur JCE pour AWS CloudHSM le SDK client 3

Les notions de base sur la gestion des clés dans le fournisseur JCE incluent l'importation des clés, l'exportation des clés, le chargement des clés par le handle ou la suppression des clés. Pour plus d'informations sur la gestion des clés, consultez l'exemple de code [Gérer les clés](#).

Vous pouvez également trouver d'autres exemples de code de fournisseur JCE sur [Exemples de code](#).

Mécanismes pris en charge pour le SDK client 3 pour le SDK AWS CloudHSM client 3

Cette rubrique fournit des informations sur les mécanismes pris en charge par le fournisseur JCE avec AWS CloudHSM le SDK client 3. Pour plus d'informations sur les interfaces JCA (Java Cryptography Architecture) et les classes de moteur prises en charge par AWS CloudHSM, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- [Clés prises en charge](#)
- [Chiffrements pris en charge](#)
- [Synthèses prises en charge](#)
- [Algorithmes HMAC \(Hash-Based Message Authentication Code\) pris en charge](#)
- [sign/verify Mécanismes pris en charge](#)
- [Annotations du mécanisme](#)

Clés prises en charge

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java vous permet de générer les types de clés suivants.

- AES – Clés AES de 128, 192 et 256 bits.
- DESede — Clé 3DES 92 bits. Voir la note [1](#) ci-dessous pour un changement à venir.
- Paires de clés ECC pour courbes NIST secp256r1 (P-256), secp384r1 (P-384) et secp256k1 (Blockchain).

- RSA : Clés RSA de 2 048 bits à 4 096 bits, par incréments de 256 bits.

Outre les paramètres standard, nous prenons en charge les paramètres suivants pour chaque clé générée.

- Label : étiquette de clé que vous pouvez utiliser pour rechercher des clés.
- isExtractable : indique si la clé peut être exportée depuis le HSM.
- isPersistent : indique si la clé reste sur le HSM lorsque la session en cours se termine.

Note

La version 3.1 de la bibliothèque Java permet de spécifier les paramètres plus en détail. Pour plus d'informations, consultez [Attributs Java pris en charge](#).

Chiffrements pris en charge

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les combinaisons d'algorithmes, de modes et de remplissage suivantes.

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
AES	CBC	AES/CBC/N oPadding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE .
		AES/CBC/P KCS5Padding	
AES	ECB	AES/ECB/N oPadding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE . Utilisez Transform ation AES.
		AES/ECB/P KCS5Padding	

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
AES	CTR	AES/CTR/NoPadding	Implémente <code>Cipher.ENCRYPT_MODE</code> et <code>Cipher.DECRYPT_MODE</code> .
AES	GCM	AES/GCM/NoPadding	Implémente <code>Cipher.ENCRYPT_MODE</code> et <code>Cipher.DECRYPT_MODE</code>, <code>Cipher.WRAP_MODE</code> et <code>Cipher.UNWRAP_MODE</code>. Lorsque vous effectuez un chiffrement AES-GCM, le HSM ignore le vecteur d'initialisation (IV) dans la demande et utilise un vecteur d'initialisation généré. Lorsque l'opération est terminée, vous devez appeler <code>Cipher.getIV()</code> pour obtenir le vecteur d'initialisation.

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
AESWrap	ECB	AESWrap/ECB/ ZeroPadding AESWrap/ECB/ NoPadding AESWrap/ECB/ PKCS5Padding	Implémente Cipher.WR AP_MODE et Cipher.UN WRAP_MODE . Utilisez Transform ation AES.
DESede (Triple DES)	CBC	DESede/CBC/ NoPadding DESede/CBC/ PKCS5Padding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MODE et Cipher.DE CRYPT_MODE . Les routines de génération de clé acceptent une taille de 168 ou 192 bits. Cependant, en interne, toutes les DESede clés sont de 192 bits. Voir la note 1 ci- dessous pour un changement à venir.

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
DESede (Triple DES)	ECB	DESede/ECB/ NoPadding DESede/ECB/ PKCS5Padding	Implémente <code>Cipher.ENCRYPT_MODE</code> et <code>Cipher.DECRYPT_MODE</code>. Les routines de génération de clé acceptent une taille de 168 ou 192 bits. Cependant, en interne, toutes les DESede clés sont de 192 bits. Voir la note 1 ci-dessous pour un changement à venir.
RSA	ECB	RSA/ECB/ NoPadding RSA/ECB/ PKCS1Padding	Implémente <code>Cipher.ENCRYPT_MODE</code> et <code>Cipher.DECRYPT_MODE</code>. Voir la note 1 ci-dessous pour un changement à venir.

Algorithm	Mode	Remplissage	Remarques
RSA	ECB	RSA/ECB/0 AEPPadding	Implémente Cipher.EN CRYPT_MOD E , Cipher.DE CRYPT_MOD E , Cipher.WR AP_MODE et Cipher.UN WRAP_MODE .
		RSA/ECB/0 AEPWithSH A-1ANDMGF 1Padding	
		RSA/ECB/0 AEPWithSH A-224ANDM GF1Padding	0AEPPadding est 0AEP avec le type de remplissage SHA-1.
		RSA/ECB/0 AEPWithSH A-256ANDM GF1Padding	
		RSA/ECB/0 AEPWithSH A-384ANDM GF1Padding	
		RSA/ECB/0 AEPWithSH A-512ANDM GF1Padding	
RSAAESWrap	ECB	0AEPPADDING	Implémente Cipher.WR AP_Mode et Cipher.UN WRAP_MODE .

Synthèses prises en charge

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les résumés de messages suivants.

- SHA-1
- SHA-224
- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512

Note

Les données inférieures à 16 Ko en longueur sont hachées sur le HSM, tandis que les données plus grandes le sont localement dans le logiciel.

Algorithmes HMAC (Hash-Based Message Authentication Code) pris en charge

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les algorithmes HMAC suivants.

- HmacSHA1
- HmacSHA224
- HmacSHA256
- HmacSHA384
- HmacSHA512

sign/verify Mécanismes pris en charge

La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour Java prend en charge les types de signature et de vérification suivants.

Types de signature RSA

- NONEwithRSA

- SHA1withRSA
- SHA224withRSA
- SHA256withRSA
- SHA384withRSA
- SHA512withRSA
- SHA1withRSA/PSS
- SHA224withRSA/PSS
- SHA256withRSA/PSS
- SHA384withRSA/PSS
- SHA512withRSA/PSS

Types de signature ECDSA

- NONEwithECDSA
- SHA1withECDSA
- SHA224withECDSA
- SHA256withECDSA
- SHA384withECDSA
- SHA512withECDSA

Annotations du mécanisme

[1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

Attributs clés Java pris en charge pour AWS CloudHSM le SDK client 3

Cette rubrique décrit comment utiliser une extension propriétaire pour la bibliothèque Java version 3.1 afin de définir les attributs clés AWS CloudHSM du SDK client 3. Utilisez cette extension pour définir les attributs de clés pris en charge et leurs valeurs au cours des opérations suivantes :

- Génération de clés
- Importation de clés

- Désencapsulage de clés

Note

L'extension permettant de définir des attributs de clés personnalisés est une fonctionnalité facultative. Si vous avez déjà du code qui fonctionne dans la bibliothèque Java version 3.0, vous n'avez pas besoin de modifier ce code. Les clés que vous créez continueront de contenir les mêmes attributs qu'auparavant.

Rubriques

- [Présentation des attributs](#)
- [Attributs pris en charge](#)
- [Définition des attributs pour une clé](#)
- [Tout mettre en place](#)

Présentation des attributs

Les attributs de clés permettent de spécifier les actions autorisées sur les objets de type clé, y compris les clés publiques, privées ou secrètes. Vous définissez les attributs de clés et leurs valeurs lors des opérations de création d'objets de type clé.

Toutefois, l'extension JCE (Java Cryptography Extension) ne spécifie pas comment définir les valeurs des attributs de clés. Dès lors, la plupart des actions étaient autorisées par défaut. En revanche, la norme PKCS #11 définit un ensemble complet d'attributs avec des valeurs par défaut plus restrictives. À partir de la version 3.1 de la bibliothèque Java, CloudHSM fournit une extension propriétaire qui vous permet de définir des valeurs plus restrictives pour les attributs couramment utilisés.

Attributs pris en charge

Vous pouvez définir des valeurs pour les attributs répertoriés dans le tableau ci-dessous. Il est conseillé de spécifier uniquement des valeurs pour les attributs que vous souhaitez restreindre. Si vous n'indiquez pas de valeur, CloudHSM utilise la valeur par défaut spécifiée dans le tableau ci-dessous. Une cellule vide dans la colonne Default Value (Valeur par défaut) signale qu'aucune valeur par défaut n'est assignée à l'attribut.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
	Clé symétrique	Clé publique dans la paire de clés	Clé privée dans la paire de clés	
CKA_TOKEN	FALSE	FALSE	FALSE	Une clé permanente qui est répliquée sur l'ensemble HSMs du cluster et incluse dans les sauvegardes. CKA_TOKEN = FALSE implique une clé de session, qui n'est chargée que sur un seul HSM et automatiquement effacée lorsque la connexion au HSM est interrompue.
CKA_LABEL				Chaîne définie par l'utilisateur. Permet d'identifier facilement les clés de votre HSM.
CKA_EXTRACTABLE	TRUE		TRUE	True indique que vous pouvez exporter cette clé hors du HSM.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
CKA_ENCRYPT	TRUE	TRUE		True indique que vous pouvez utiliser la clé pour chiffrer n'importe quelle mémoire tampon.
CKA_DECRYPT	TRUE		TRUE	True indique que vous pouvez utiliser la clé pour déchiffrer n'importe quelle mémoire tampon. Vous définissez généralement cette valeur sur FALSE pour une clé dont l'attribut CKA_WRAP est défini sur true.
CKA_WRAP	TRUE	TRUE		True indique que vous pouvez utiliser la clé pour encapsuler une autre clé. Vous définissez généralement ce paramètre sur FALSE pour les clés privées.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
CKA_UNWRAP	TRUE		TRUE	True indique que vous pouvez utiliser la clé pour décapsuler (importer) une autre clé.
CKA_SIGN	TRUE		TRUE	True indique que vous pouvez utiliser la clé pour signer le résumé d'un message. Cette valeur est généralement définie sur FALSE pour les clés publiques et les clés privées que vous avez archivées.
CKA_VERIFY	TRUE	TRUE		True indique que vous pouvez utiliser la clé pour valider une signature . Cette valeur est généralement définie sur FALSE pour les clés privées.

Attribut	Valeur par défaut			Remarques
CKA_PRIVATE	TRUE	TRUE	TRUE	True indique qu'un utilisateur ne peut pas accéder à la clé tant qu'il n'est pas authentifié. Pour plus de clarté, les utilisateurs ne peuvent accéder à aucune clé sur CloudHSM tant qu'ils n'ont pas été authentifiés, même si cet attribut est défini sur FALSE.

Note

Vous bénéficiez d'une prise en charge plus large des attributs dans la bibliothèque PKCS #11. Pour plus d'informations, consultez [Attributs PKCS #11 pris en charge](#).

Définition des attributs pour une clé

CloudHsmKeyAttributesMap est un objet de type [Java Map](#) que vous pouvez utiliser pour définir des valeurs d'attribut pour les objets de type clé. Les méthodes de CloudHsmKeyAttributesMap fonctionnent d'une manière similaire à celles utilisées pour la manipulation de Java Map.

Pour définir des valeurs personnalisées pour les attributs, deux options s'offrent à vous :

- Utiliser les méthodes répertoriées dans le tableau suivant
- Utiliser les modèles de générateur illustrés plus loin dans ce document

Les objets de mappage d'attribut prennent en charge les méthodes suivantes pour définir les attributs :

Opération	Valeur renvoyée	Méthode CloudHSMKeyAttributesMap
Obtenir la valeur d'un attribut pour une clé existante	Objet (contenant la valeur) ou null	get(keyAttribute)
Renseigner la valeur d'un attribut de clé	Valeur précédente associée à l'attribut de clé, ou null en l'absence de mappage pour un attribut de clé	put(keyAttribute, value)
Renseigner des valeurs pour plusieurs attributs de clés	N/A	Tout mettre () keyAttributesMap
Supprimer une paire clé-valeur du mappage d'attributs	Valeur précédente associée à l'attribut de clé, ou null en l'absence de mappage pour un attribut de clé	remove(keyAttribute)

Note

Tous les attributs que vous ne spécifiez pas explicitement utilisent les valeurs par défaut répertoriées dans le tableau précédent, dans [the section called “Attributs pris en charge”](#).

Exemple de modèle de générateur

Les développeurs trouvent généralement plus pratique d'utiliser les classes via le modèle de générateur. À titre d'exemple :

```
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyAttributes;
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyAttributesMap;
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyPairAttributesMap;

CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesSessionDecryptionKey =
```



```
new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
    .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "ExtractableSessionKeyEncryptDecrypt")
    .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_WRAP, false)
    .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_UNWRAP, false)
    .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_SIGN, false)
    .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_VERIFY, false)
    .build();

CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesTokenWrappingKey =
    new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "TokenWrappingKey")
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_TOKEN, true)
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_ENCRYPT, false)
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_DECRYPT, false)
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_SIGN, false)
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_VERIFY, false)
        .build();
```

Les développeurs peuvent également utiliser des ensembles d'attributs prédéfinis comme un moyen pratique d'imposer le respect des bonnes pratiques dans les modèles de clés. À titre d'exemple :

```
//best practice template for wrapping keys

CloudHsmKeyAttributesMap commonKeyAttrs = new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
    .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_EXTRACTABLE, false)
    .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_DECRYPT, false)
    .build();

// initialize a new instance of CloudHsmKeyAttributesMap by copying commonKeyAttrs
// but with an appropriate label

CloudHsmKeyAttributesMap firstKeyAttrs = new CloudHsmKeyAttributesMap(commonKeyAttrs);
firstKeyAttrs.put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "key label");

// alternatively, putAll() will overwrite existing values to enforce conformance

CloudHsmKeyAttributesMap secondKeyAttrs = new CloudHsmKeyAttributesMap();
secondKeyAttrs.put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_DECRYPT, true);
secondKeyAttrs.put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_ENCRYPT, true);
secondKeyAttrs.put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "safe wrapping key");
secondKeyAttrs.putAll(commonKeyAttrs); // will overwrite CKA_DECRYPT to be FALSE
```

Définition des attributs pour une paire de clés

Utilisez la classe Java `CloudHsmKeyPairAttributesMap` pour gérer les attributs d'une paire de clés. `CloudHsmKeyPairAttributesMap` encapsule deux objets `CloudHsmKeyAttributesMap` : un pour une clé publique et un pour une clé privée.

Pour définir des attributs individuels de la clé publique et la clé privée séparément, vous pouvez utiliser la méthode `put()` sur l'objet mappé `CloudHsmKeyAttributes` correspondant à cette clé. Choisissez la méthode `getPublic()` pour récupérer le mappage d'attributs de la clé publique, et utilisez `getPrivate()` pour récupérer le mappage d'attributs de la clé privée. Renseignez la valeur de plusieurs attributs de clés pour les paires de clés publiques et privées en utilisant `putAll()` avec le mappage d'attributs d'une paire de clés comme argument.

Exemple de modèle de générateur

Les développeurs trouvent généralement plus pratique de définir des attributs de clés via le modèle de générateur. Par exemple :

```
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyAttributes;
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyAttributesMap;
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyPairAttributesMap;

//specify attributes up-front
CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributes =
    new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_SIGN, false)
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "PublicCertSerial12345")
        .build();

CloudHsmKeyPairAttributesMap keyPairAttributes =
    new CloudHsmKeyPairAttributesMap.Builder()
        .withPublic(keyAttributes)
        .withPrivate(
            new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder() //or specify them inline
                .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "PrivateCertSerial12345")
                .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_WRAP, FALSE)
                .build()
        )
        .build();
```

Note

Pour plus d'informations sur cette extension propriétaire, consultez l'archive [Javadoc](#) et l'[exemple](#) sur GitHub. Pour explorer Javadoc, téléchargez et développez l'archive.

Tout mettre en place

Pour spécifier des attributs de clés avec vos opérations de clés, procédez comme suit :

1. Instancier `CloudHsmKeyAttributesMap` pour les clés symétriques ou `CloudHsmKeyPairAttributesMap` pour les paires de clés.
2. Définissez l'objet `Attributs` de l'étape 1 avec les attributs et valeurs de clés requis.
3. Instanciez une classe `Cavium*ParameterSpec`, correspondant à votre type de clé spécifique, et transmettez cet objet d'attributs configuré à son constructeur.
4. Transmettez cet objet `Cavium*ParameterSpec` à une classe ou une méthode de chiffrement correspondante.

Pour référence, le tableau suivant contient les classes et méthodes `Cavium*ParameterSpec` qui prennent en charge les attributs de clé personnalisés.

Type de clé	Classe de spécification de paramètre	Exemples de constructeurs
Classe de base	<code>CaviumKeyGenAlgorithmParameterSpec</code>	<code>CaviumKeyGenAlgorithmParameterSpec(CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesMap)</code>
DES	<code>CaviumDESKeyGenParameterSpec</code>	<code>CaviumDESKeyGenParameterSpec(int keySize, byte[] iv, CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesMap)</code>

Type de clé	Classe de spécification de paramètre	Exemples de constructeurs
RSA	<code>CaviumRSAKeyGenParameterSpec</code>	<code>CaviumRSAKeyGenParameterSpec(int keysize, BigInteger publicExponent, CloudHsmKeyPairAttributesMap keyPairAttributesMap)</code>
Secret	<code>CaviumGenericSecretKeyGenParameterSpec</code>	<code>CaviumGenericSecretKeyGenParameterSpec(int size, CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesMap)</code>
AES	<code>CaviumAESKeyGenParameterSpec</code>	<code>CaviumAESKeyGenParameterSpec(int keySize, byte[] iv, CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesMap)</code>
EC	<code>CaviumECGenParameterSpec</code>	<code>CaviumECGenParameterSpec(String stdName, CloudHsmKeyPairAttributesMap keyPairAttributesMap)</code>

Exemple de code : générer et encapsuler une clé

Ces brefs exemples de code illustrent les étapes de deux opérations différentes : la génération d'une clé et son encapsulage :

```
// Set up the desired key attributes

KeyGenerator keyGen = KeyGenerator.getInstance("AES", "Cavium");
CaviumAESKeyGenParameterSpec keyAttributes = new CaviumAESKeyGenParameterSpec(
    256,
    new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "MyPersistentAESKey")
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_EXTRACTABLE, true)
        .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_TOKEN, true)
        .build()
);

// Assume we already have a handle to the myWrappingKey
// Assume we already have the wrappedBytes to unwrap

// Unwrap a key using Custom Key Attributes

CaviumUnwrapParameterSpec unwrapSpec = new
    CaviumUnwrapParameterSpec(myInitializationVector, keyAttributes);

Cipher unwrapCipher = Cipher.getInstance("AESWrap", "Cavium");
unwrapCipher.init(Cipher.UNWRAP_MODE, myWrappingKey, unwrapSpec);
Key unwrappedKey = unwrapCipher.unwrap(wrappedBytes, "AES", Cipher.SECRET_KEY);
```

Exemples de code pour la bibliothèque de AWS CloudHSM logiciels pour Java for Client SDK 3

Cette rubrique fournit des ressources et des informations sur des exemples de code Java pour AWS CloudHSM le SDK client 3.

Conditions préalables

Avant d'exécuter les exemples, vous devez configurer votre environnement :

- Installez et configurez le [fournisseur d'extension cryptographique Java \(JCE\)](#) et le [package client AWS CloudHSM](#).
- Définissez un [nom d'utilisateur et un mot de passe HSM](#) valides. Les autorisations de l'utilisateur de chiffrement (CU) sont suffisantes pour ces tâches. Votre application utilise ces informations d'identification pour se connecter au HSM dans chaque exemple.
- Décidez comment fournir les informations d'identification au [fournisseur JCE](#).

Exemples de code

Les exemples de code suivants vous montrent comment utiliser le [fournisseur AWS CloudHSM JCE](#) pour effectuer des tâches de base. D'autres exemples de code sont disponibles sur [GitHub](#).

- [Se connecter à un HSM](#)
- [Gérer les clés](#)
- [Générer une clé AES](#)
- [Chiffrer et déchiffrer avec AES-GCM](#)
- [Chiffrer et déchiffrer avec AES-CTR](#)
- [Chiffrer et déchiffrer avec D3DES-ECB](#) ^{voir note 1}
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES-GCM](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec AES](#)
- [Encapsuler et désencapsuler les clés avec RSA](#)
- [Utiliser les attributs de clé pris en charge](#)
- [Énumérer les clés dans le magasin de clés](#)
- [Utiliser le magasin de clés CloudHSM](#)
- [Signer les messages d'un échantillon multi-thread](#)
- [Signer et vérifier à l'aide des clés EC](#)

[1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

AWS CloudHSM KeyStore Classe Java pour le SDK client 3

La AWS CloudHSM **KeyStore** classe fournit un magasin de PKCS12 clés spécial qui permet d'accéder aux AWS CloudHSM clés via des applications telles que keytool et jarsigner. Ce magasin de clés peut stocker des certificats avec vos données clés et les mettre en corrélation avec les données clés stockées sur AWS CloudHSM.

 Note

Étant donné que les certificats sont des informations publiques, il n'est pas possible de les stocker sur. Dans le but d'optimiser la capacité de stockage des clés cryptographiques, AWS CloudHSM il n'est pas possible de les stocker sur HSMs.

La AWS CloudHSM KeyStore classe implémente l'interface du fournisseur de KeyStore services (SPI) de l'extension de cryptographie Java (JCE). Pour plus d'informations sur l'utilisation KeyStore, consultez la section [Classe KeyStore](#).

Choisissez le magasin de clés approprié pour AWS CloudHSM le SDK client 3

Le fournisseur d'extension cryptographique AWS CloudHSM Java (JCE) est fourni avec un magasin de clés par défaut en lecture seule qui transmet toutes les transactions au HSM. Ce magasin de clés par défaut est distinct du magasin à usage spécial AWS CloudHSM KeyStore. Dans la plupart des cas, vous obtiendrez de meilleures performances d'exécution et débit en utilisant la valeur par défaut. Vous ne devez l'utiliser que AWS CloudHSM KeyStore pour les applications pour lesquelles vous avez besoin de support pour les certificats et les opérations basées sur des certificats, en plus du transfert des opérations clés vers le HSM.

Bien que les deux magasins de clés utilisent le fournisseur JCE pour leurs opérations, ce sont des entités indépendantes qui n'échangent pas d'informations entre elles.

Chargez le magasin de clés par défaut pour votre application Java comme suit :

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("Cavium");
```

Chargez le CloudHSM spécialisé comme suit : KeyStore

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM")
```

Initialisez le SDK AWS CloudHSM KeyStore for Client 3

Connectez-vous de AWS CloudHSM KeyStore la même manière que vous vous connectez au fournisseur JCE. Vous pouvez utiliser des variables d'environnement ou le fichier de propriétés du système, et vous devez vous connecter avant de commencer à utiliser CloudHSM KeyStore. Pour obtenir un exemple de connexion à un HSM à l'aide du fournisseur JCE, veuillez consulter [Connexion à un HSM](#).

Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier un mot de passe pour chiffrer le PKCS12 fichier local contenant les données du magasin de clés. Lorsque vous créez le AWS CloudHSM Keystore, vous définissez le mot de passe et vous le fournissez lorsque vous utilisez les méthodes load, set et get.

Instanciez un nouvel objet KeyStore CloudHSM comme suit :

```
ks.load(null, null);
```

Écrivez les données du keystore dans un fichier à l'aide de la méthode store. À partir de ce moment, vous pouvez charger le keystore existant en utilisant la méthode load avec le fichier source et le mot de passe comme suit :

```
ks.load(inputStream, password);
```

Utilisez le SDK AWS CloudHSM KeyStore for AWS CloudHSM Client 3

[Un objet KeyStore CloudHSM est généralement utilisé par le biais d'une application tierce telle que jarsigner ou keytool.](#) Vous pouvez également accéder directement à l'objet avec le code.

AWS CloudHSM KeyStore est conforme aux KeyStore spécifications de la [classe](#) JCE et fournit les fonctions suivantes.

- load

Charge le magasin de clés à partir du flux d'entrée donné. Si un mot de passe a été défini lors de l'enregistrement du magasin de clés, ce même mot de passe doit être fourni pour que le chargement réussisse. Définissez les deux paramètres sur null pour initialiser un nouveau magasin de clés vide.

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");  
ks.load(inputStream, password);
```

- aliases

Renvoie une énumération des noms d'alias de toutes les entrées de l'instance de magasin de clés donnée. Les résultats incluent les objets stockés localement dans le PKCS12 fichier et les objets résidant sur le HSM.

Exemple de code :

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
```



```
for(Enumeration<String> entry = ks.aliases(); entry.hasMoreElements();)
{
    String label = entry.nextElement();
    System.out.println(label);
}
```

- **ContainsAlias**

Renvoie true si le magasin de clés a accès à au moins un objet avec l'alias spécifié. Le magasin de clés vérifie les objets stockés localement dans le PKCS12 fichier et les objets résidant sur le HSM.

- **DeleteEntry**

Supprime une entrée de certificat du PKCS12 fichier local. La suppression de données clés stockées dans un HSM n'est pas prise en charge à l'aide du AWS CloudHSM KeyStore. Vous pouvez supprimer des clés avec l'outil [key_mgmt_util](#) de CloudHSM.

- **GetCertificate**

Renvoie le certificat associé à un alias le cas échéant. Si l'alias n'existe pas ou fait référence à un objet qui n'est pas un certificat, la fonction renvoie NULL.

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
Certificate cert = ks.getCertificate(alias)
```

- **GetCertificateAlias**

Renvoie le nom (alias) de la première entrée de magasin de clés dont les données correspondent au certificat donné.

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
String alias = ks.getCertificateAlias(cert)
```

- **GetCertificateChain**

Renvoie la chaîne de certificats associée à l'alias donné. Si l'alias n'existe pas ou fait référence à un objet qui n'est pas un certificat, la fonction renvoie NULL.

- **GetCreationDate**

Renvoie la date de création de l'entrée identifiée par l'alias donné. Si aucune date de création n'est disponible, la fonction renvoie la date à laquelle le certificat est devenu valide.

- **GetKey**

GetKey est transmis au HSM et renvoie un objet clé correspondant à l'étiquette donnée. Comme il interroge getKey directement le HSM, il peut être utilisé pour n'importe quelle clé du HSM, qu'elle ait été générée ou non par le KeyStore

```
Key key = ks.getKey(keyLabel, null);
```

- **IsCertificateEntry**

Vérifie si l'entrée avec l'alias donné représente une entrée de certificat.

- **IsKeyEntry**

Vérifie si l'entrée avec l'alias donné représente une entrée de clé. L'action recherche l'alias à la fois dans le PKCS12 fichier et dans le HSM.

- **SetCertificateEntry**

Affecte le certificat donné à l'alias donné. Si l'alias donné est déjà utilisé pour identifier une clé ou un certificat, une `KeyStoreException` est levée. Vous pouvez utiliser le code JCE pour obtenir l'objet clé, puis utiliser la `KeyStore SetKeyEntry` méthode pour associer le certificat à la clé.

- **SetKeyEntry avec la clé byte[]**

Cette API n'est actuellement pas prise en charge par le SDK client 3.

- **SetKeyEntry avec l'objet Key**

Affecte la clé donnée à l'alias donné et la stocke dans le HSM. Si l'objet Key n'est pas de type `CaviumKey`, la clé est importée dans le HSM en tant que clé de session extractible.

Si l'objet Key est de type `PrivateKey`, il doit être accompagné d'une chaîne de certificats correspondante.

Si l'alias existe déjà, l'appel `SetKeyEntry` lance un `KeyStoreException` et empêche la clé d'être écrasée. Si la clé doit être écrasée, utilisez `KMU` ou `JCE` à cet effet.

- **EngineSize**

Renvoie le nombre d'entrées dans le keystore.

- **Store**

Stocke le magasin de clés du flux de sortie donné sous forme de PKCS12 fichier et le sécurise avec le mot de passe donné. En outre, il persiste toutes les clés chargées (qui sont définies en utilisant des appels `setKey`).

API de cryptographie : fournisseurs de nouvelle génération (CNG) et de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM

Le AWS CloudHSM client pour Windows inclut les fournisseurs CNG et KSP.

Les fournisseurs de stockage de clés (KSPs) permettent le stockage et la récupération des clés. Par exemple, si vous ajoutez le rôle de services de certificats Microsoft Active Directory (AD CS) à votre serveur Windows et choisissez de créer une nouvelle clé privée pour votre autorité de certification (CA), vous pouvez choisir le fournisseur de stockage de clés qui gèrera le stockage. Lorsque vous configurez le rôle AD CS, vous pouvez choisir ce KSP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créer une CA Windows Server](#).

API Cryptography : Next Generation (CNG) est une API de chiffrement spécifique au système d'exploitation Microsoft Windows. CNG permet aux développeurs d'utiliser les techniques de chiffrement pour sécuriser les applications Windows. À un niveau élevé, la AWS CloudHSM mise en œuvre du GNC fournit les fonctionnalités suivantes :

- Primitives cryptographiques : elles vous permettent d'effectuer des opérations cryptographiques fondamentales.
- Importation et exportation de clés : vous permet d'importer et d'exporter des clés asymétriques.
- API de protection des données (CNG DPAPI) : vous permet de chiffrer et de déchiffrer facilement les données.
- Stockage et récupération des clés : vous permettent de stocker et d'isoler en toute sécurité la clé privée d'une paire de clés asymétrique.

Rubriques

- [Vérifiez les fournisseurs KSP et GNC pour AWS CloudHSM](#)
- [Conditions préalables à l'utilisation du client AWS CloudHSM Windows](#)
- [Associer une AWS CloudHSM clé à un certificat](#)
- [Exemple de code pour le fournisseur de GNC pour AWS CloudHSM](#)

Vérifiez les fournisseurs KSP et GNC pour AWS CloudHSM

Les fournisseurs KSP et CNG sont installés lorsque vous installez le client Windows AWS CloudHSM . Vous pouvez installer le client en suivant les étapes indiquées dans [Installation du client \(Windows\)](#).

Utilisez les sections suivantes pour vérifier l'installation des fournisseurs.

Configuration et exécution du AWS CloudHSM client Windows

Pour démarrer le client Windows CloudHSM, vous devez d'abord respecter les [Conditions préalables](#). Mettez ensuite à jour les fichiers de configuration utilisés par les fournisseurs et démarrez le client en suivant les étapes ci-dessous. Vous devez effectuer ces étapes la première fois que vous utilisez les fournisseurs KSP et CNG et après avoir ajouté ou supprimé un élément HSMs dans votre cluster. De cette façon, AWS CloudHSM il est possible de synchroniser les données et de maintenir la cohérence HSMs dans l'ensemble du cluster.

Étape 1 : Arrêter le AWS CloudHSM client

Avant de mettre à jour les fichiers de configuration utilisés par les fournisseurs, arrêtez le AWS CloudHSM client. Si le client est déjà été arrêté, l'exécution de la commande stop n'a aucun effet.

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe stop AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

Utilisez Ctrl + C dans la fenêtre de commande dans laquelle vous avez démarré le AWS CloudHSM client.

Étape 2 : mise à jour des fichiers AWS CloudHSM de configuration

Cette étape utilise le -a paramètre de l'[outil Configure](#) pour ajouter l'adresse IP ENI (Elastic Network Interface) de l' HSMs un des éléments du cluster au fichier de configuration.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a <HSM ENI IP>
```

Pour obtenir l'adresse IP ENI d'un HSM de votre cluster, accédez à la AWS CloudHSM console, choisissez des clusters, puis sélectionnez le cluster souhaité. Vous pouvez également utiliser l'[DescribeClusters](#) opération, la commande [describe-clusters](#) ou l'applet de [Get-HSM2Cluster](#)

PowerShellcommande. Saisissez une seule adresse IP d'ENI. Peu importe l'adresse IP d'ENI que vous utilisez.

Étape 3 : démarrer le AWS CloudHSM client

Ensuite, démarrez ou redémarrez le AWS CloudHSM client. Lorsque le AWS CloudHSM client démarre, il utilise l'adresse IP ENI dans son fichier de configuration pour interroger le cluster. Il ajoute ensuite les adresses IP ENI de tous HSMs les membres du cluster au fichier d'informations du cluster.

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe C:  
\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

Recherche de fournisseurs KSP et GNC

Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des commandes suivantes afin de déterminer les fournisseurs qui sont installés sur votre système. Les commandes répertorient les fournisseurs KSP et CNG enregistrée. Le client AWS CloudHSM n'a pas besoin d'être en cours d'exécution.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\ksp_config.exe" -enum
```

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cng_config.exe" -enum
```

Pour vérifier que les fournisseurs KSP et CNG sont installés sur votre instance Windows Server EC2, vous devriez voir les entrées suivantes dans la liste :

```
Cavium CNG Provider  
Cavium Key Storage Provider
```

Si le fournisseur CNG est manquant, exécutez la commande suivante.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cng_config.exe" -register
```

Si le fournisseur KSP est manquant, exécutez la commande suivante.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\ksp_config.exe" -register
```

Conditions préalables à l'utilisation du client AWS CloudHSM Windows

Avant de démarrer le AWS CloudHSM client Windows et d'utiliser les fournisseurs KSP et CNG, vous devez définir les informations de connexion du HSM sur votre système. Vous pouvez définir les informations d'identification via le Gestionnaire d'informations d'identification Windows ou la variable d'environnement système. Nous vous recommandons d'utiliser le Gestionnaire d'informations d'identification Windows pour stocker les informations d'identification. Cette option est disponible avec les versions 2.0.4 et ultérieures du AWS CloudHSM client. L'utilisation de la variable d'environnement est plus facile à configurer, mais moins sécurisée que l'utilisation du Gestionnaire d'informations d'identification Windows.

Gestionnaire d'informations d'identification Windows

Vous pouvez utiliser l'utilitaire `set_cloudhsm_credentials` ou l'interface du Gestionnaire d'informations d'identification Windows.

- Utilisation de l'utilitaire **`set_cloudhsm_credentials`** :

L'utilitaire `set_cloudhsm_credentials` est inclus dans votre programme d'installation Windows. Vous pouvez utiliser cet utilitaire pour transmettre facilement les informations d'identification de connexion HSM au Gestionnaire d'informations d'identification Windows. Si vous souhaitez compiler cet utilitaire à partir de la source, vous pouvez utiliser le code Python inclus dans le programme d'installation.

1. Accédez au dossier `C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\tools\`.
2. Exécutez le fichier `set_cloudhsm_credentials.exe` avec les paramètres de nom d'utilisateur et de mot de passe CU.

```
set_cloudhsm_credentials.exe --username <CU USER> --password <CU PASSWORD>
```

- Utilisation de l'interface du Gestionnaire d'informations d'identification :

Vous pouvez utiliser l'interface du Gestionnaire d'informations d'identification pour gérer manuellement vos informations d'identification.

1. Pour ouvrir Credential Manager, tapez `credential manager` dans la zone de recherche de la barre des tâches et sélectionnez Credential Manager (Gestionnaire d'informations d'identification).
2. Sélectionnez Windows Credentials (Informations d'identification) pour gérer les informations d'identification Windows.
3. Sélectionnez Add a generic credential (Ajouter une information d'identification générique) et remplissez les détails comme suit :
 - Dans Internet ou Network Address (Adresse Internet ou réseau), entrez le nom de la cible en tant que `cloudhsm_client`.
 - Dans Username (Nom d'utilisateur) et Password (Mot de passe) entrez les informations d'identification CU.
 - Cliquez sur OK.

Variables d'environnement du système

Vous pouvez définir des variables d'environnement système qui identifient un HSM et un [utilisateur de chiffrement](#) (CU) pour votre application Windows. Vous pouvez utiliser la [commande setx](#) pour définir des variables d'environnement système temporaires ou pour définir des variables d'environnement système permanentes [par programmation](#) ou sous l'onglet Avancé du Panneau de configuration Propriétés système de Windows.

Warning

Lorsque vous définissez des informations d'identification via des variables d'environnement système, le mot de passe est disponible en texte brut sur le système d'un utilisateur. Pour résoudre ce problème, utilisez le Gestionnaire d'informations d'identification Windows.

Définissez les variables d'environnement système suivantes :

`n3fips_password=<CU USERNAME>:<CU PASSWORD>`

Identifie un [utilisateur de chiffrement](#) (CU) dans le HSM et fournit toutes les informations de connexion requises. Votre application s'authentifie et s'exécute en tant que ce CU. L'application possède les autorisations de ce CU et peut afficher et gérer uniquement les clés que le CU possède et partage. Pour créer un CU, utilisez [createUser](#). Pour rechercher les fichiers existants CUs, utilisez [ListUsers](#).

Par exemple :

```
setx /m n3fips_password test_user:password123
```

Associer une AWS CloudHSM clé à un certificat

Avant de pouvoir utiliser des AWS CloudHSM clés avec des outils tiers, tels que ceux de Microsoft [SignTool](#), vous devez importer les métadonnées de la clé dans le magasin de certificats local et associer les métadonnées à un certificat. Pour importer les métadonnées de la clé, utilisez l'utilitaire `import_key.exe` qui est inclus dans CloudHSM version 3.0 et supérieure. Les étapes suivantes fournissent des informations supplémentaires et un exemple de sortie.

Étape 1 : Importer votre certificat

Sous Windows, vous pouvez normalement double-cliquer sur le certificat pour l'importer dans votre magasin de certificats local.

Toutefois, si un double-clic ne fonctionne pas, utilisez l'[outil Microsoft Certreq](#) pour importer le certificat dans le gestionnaire de certificats. Par exemple :

```
certreq -accept <certificatename>
```

Si cette action échoue et que vous recevez l'erreur `Key not found`, passez à l'étape 2. Si le certificat apparaît dans votre magasin de clés, vous avez terminé la tâche et aucune autre action n'est nécessaire.

Étape 2 : Recueillir des renseignements permettant d'identifier les certificats

Si l'étape précédente n'a pas réussi, vous devrez associer votre clé privée à un certificat. Toutefois, avant de pouvoir créer l'association, vous devez d'abord trouver le nom de conteneur unique et le numéro de série du certificat. Utilisez un utilitaire, tel que `certutil`, pour afficher les informations de certificat requises. L'exemple de sortie suivant `certutil` indique le nom du conteneur et le numéro de série.

```
===== Certificate 1 ===== Serial Number:
72000000047f7f7a9d41851b4e000000000004Issuer: CN=Enterprise-CANotBefore: 10/8/2019
11:50
AM NotAfter: 11/8/2020 12:00 PMSubject: CN=www.example.com, OU=Certificate
Management,
0=Information Technology, L=Seattle, S=Washington, C=USNon-root CertificateCert
```



```
Hash(sha1): 7f d8 5c 00 27 bf 37 74 3d 71 5b 54 4e c0 94 20 45 75 bc 65No key
provider
information Simple container name: CertReq-39c04db0-6aa9-4310-93db-db0d9669f42c
Unique
container name: CertReq-39c04db0-6aa9-4310-93db-db0d9669f42c
```

Étape 3 : associer la clé AWS CloudHSM privée au certificat

Pour associer la clé au certificat, assurez-vous d'abord de [démarrer le daemon AWS CloudHSM client](#). Ensuite, utilisez `import_key.exe` (qui est inclus dans CloudHSM version 3.0 et supérieure) pour associer la clé privée au certificat. Lorsque vous spécifiez le certificat, utilisez son nom de conteneur simple. L'exemple suivant montre la commande et la réponse. Cette action copie uniquement les métadonnées de la clé ; la clé reste sur le HSM.

```
$> import_key.exe -RSA CertReq-39c04db0-6aa9-4310-93db-db0d9669f42c

Successfully opened Microsoft Software Key Storage Provider : 0NCryptOpenKey failed :
80090016
```

Étape 4 : Mettre à jour le magasin de certificats

Assurez-vous que le démon AWS CloudHSM client est toujours en cours d'exécution. Utilisez ensuite le `certutil` verbe-`repairstore`, pour mettre à jour le numéro de série du certificat. L'exemple suivant montre la commande et la sortie. Consultez la documentation Microsoft pour plus d'informations sur le [-repairstoreverbe](#).

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>certutil -f -csp "Cavium Key Storage Provider"-
repairstore my "72000000047f7f7a9d41851b4e000000000004"
my "Personal"
===== Certificate 1 =====
Serial Number: 72000000047f7f7a9d41851b4e000000000004
Issuer: CN=Enterprise-CA
NotBefore: 10/8/2019 11:50 AM
NotAfter: 11/8/2020 12:00 PM
Subject: CN=www.example.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology,
L=Seattle, S=Washington, C=US
Non-root CertificateCert Hash(sha1): 7f d8 5c 00 27 bf 37 74 3d 71 5b 54 4e c0 94 20 45
75 bc 65
SDK Version: 3.0
Key Container = CertReq-39c04db0-6aa9-4310-93db-db0d9669f42c
Provider = "Cavium Key Storage Provider"
```

```
Private key is NOT exportableEncryption test passedCertUtil: -repairstore command
completed successfully.
```

Après avoir mis à jour le numéro de série du certificat, vous pouvez utiliser ce certificat et la clé AWS CloudHSM privée correspondante avec n'importe quel outil de signature tiers sous Windows.

Exemple de code pour le fournisseur de GNC pour AWS CloudHSM

⚠ ** Exemple de code uniquement — Non destiné à une utilisation en production **
Cet exemple de code est donné uniquement à titre d'illustration. N'exécutez pas ce code dans un environnement de production.

L'exemple suivant montre comment énumérer les fournisseurs de chiffrement enregistrés dans votre système pour trouver le fournisseur CNG installé avec le client CloudHSM pour Windows. L'exemple montre également comment créer une paire de clés asymétrique et comment utiliser la paire de clés pour vous signer les données.

⚠ Important
Avant d'exécuter cet exemple, vous devez configurer les informations d'identification HSM comme expliqué dans les prérequis. Pour en savoir plus, consultez [Conditions préalables à l'utilisation du client AWS CloudHSM Windows](#).

```
// CloudHsmCngExampleConsole.cpp : Console application that demonstrates CNG
capabilities.
// This example contains the following functions.
//
// VerifyProvider()           - Enumerate the registered providers and retrieve Cavium
KSP and CNG providers.
// GenerateKeyPair()         - Create an RSA key pair.
// SignData()                 - Sign and verify data.
//
#include "stdafx.h"
```

```

#include <Windows.h>

#ifndef NT_SUCCESS
#define NT_SUCCESS(Status) ((NTSTATUS)(Status) >= 0)
#endif

#define CAVIUM_CNG_PROVIDER L"Cavium CNG Provider"
#define CAVIUM_KEYSTORE_PROVIDER L"Cavium Key Storage Provider"

// Enumerate the registered providers and determine whether the Cavium CNG provider
// and the Cavium KSP provider exist.
//
bool VerifyProvider()
{
    NTSTATUS status;
    ULONG cbBuffer = 0;
    PCRYPT_PROVIDERS pBuffer = NULL;
    bool foundCng = false;
    bool foundKeystore = false;

    // Retrieve information about the registered providers.
    //  cbBuffer - the size, in bytes, of the buffer pointed to by pBuffer.
    //  pBuffer - pointer to a buffer that contains a CRYPT_PROVIDERS structure.
    status = BCryptEnumRegisteredProviders(&cbBuffer, &pBuffer);

    // If registered providers exist, enumerate them and determine whether the
    // Cavium CNG provider and Cavium KSP provider have been registered.
    if (NT_SUCCESS(status))
    {
        if (pBuffer != NULL)
        {
            for (ULONG i = 0; i < pBuffer->cProviders; i++)
            {
                // Determine whether the Cavium CNG provider exists.
                if (wcscmp(CAVIUM_CNG_PROVIDER, pBuffer->rgpszProviders[i]) == 0)
                {
                    printf("Found %S\n", CAVIUM_CNG_PROVIDER);
                    foundCng = true;
                }

                // Determine whether the Cavium KSP provider exists.
                else if (wcscmp(CAVIUM_KEYSTORE_PROVIDER, pBuffer->rgpszProviders[i]) == 0)
                {
                    printf("Found %S\n", CAVIUM_KEYSTORE_PROVIDER);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        foundKeystore = true;
    }
}
}
else
{
    printf("BCryptEnumRegisteredProviders failed with error code 0x%08x\n", status);
}

// Free memory allocated for the CRYPT_PROVIDERS structure.
if (NULL != pBuffer)
{
    BCryptFreeBuffer(pBuffer);
}

return foundCng == foundKeystore == true;
}

// Generate an asymmetric key pair. As used here, this example generates an RSA key
pair
// and returns a handle. The handle is used in subsequent operations that use the key
pair.
// The key material is not available.
//
// The key pair is used in the SignData function.
//
NTSTATUS GenerateKeyPair(BCRYPT_ALG_HANDLE hAlgorithm, BCRYPT_KEY_HANDLE *hKey)
{
    NTSTATUS status;

    // Generate the key pair.
    status = BCryptGenerateKeyPair(hAlgorithm, hKey, 2048, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        printf("BCryptGenerateKeyPair failed with code 0x%08x\n", status);
        return status;
    }

    // Finalize the key pair. The public/private key pair cannot be used until this
    // function is called.
    status = BCryptFinalizeKeyPair(*hKey, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {

```

```

    printf("BCryptFinalizeKeyPair failed with code 0x%08x\n", status);
    return status;
}

return status;
}

// Sign and verify data using the RSA key pair. The data in this function is hardcoded
// and is for example purposes only.
//
NTSTATUS SignData(BCRYPT_KEY_HANDLE hKey)
{
    NTSTATUS status;
    PBYTE sig;
    ULONG sigLen;
    ULONG resLen;
    BCRYPT_PKCS1_PADDING_INFO pInfo;

    // Hardcode the data to be signed (for demonstration purposes only).
    PBYTE message = (PBYTE)"d83e7716bed8a20343d8dc6845e57447";
    ULONG messageLen = strlen((char*)message);

    // Retrieve the size of the buffer needed for the signature.
    status = BCryptSignHash(hKey, NULL, message, messageLen, NULL, 0, &sigLen, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))
    {
        printf("BCryptSignHash failed with code 0x%08x\n", status);
        return status;
    }

    // Allocate a buffer for the signature.
    sig = (PBYTE)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sigLen);
    if (sig == NULL)
    {
        return -1;
    }

    // Use the SHA256 algorithm to create padding information.
    pInfo.pszAlgId = BCRYPT_SHA256_ALGORITHM;

    // Create a signature.
    status = BCryptSignHash(hKey, &pInfo, message, messageLen, sig, sigLen, &resLen,
        BCRYPT_PAD_PKCS1);
    if (!NT_SUCCESS(status))

```

```

{
    printf("BCryptSignHash failed with code 0x%08x\n", status);
    return status;
}

// Verify the signature.
status = BCryptVerifySignature(hKey, &pInfo, message, messageLen, sig, sigLen,
BCRYPT_PAD_PKCS1);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
    printf("BCryptVerifySignature failed with code 0x%08x\n", status);
    return status;
}

// Free the memory allocated for the signature.
if (sig != NULL)
{
    HeapFree(GetProcessHeap(), 0, sig);
    sig = NULL;
}

return 0;
}

// Main function.
//
int main()
{
    NTSTATUS status;
    BCRYPT_ALG_HANDLE hRsaAlg;
    BCRYPT_KEY_HANDLE hKey = NULL;

    // Enumerate the registered providers.
    printf("Searching for Cavium providers...\n");
    if (VerifyProvider() == false) {
        printf("Could not find the CNG and Keystore providers\n");
        return 1;
    }

    // Get the RSA algorithm provider from the Cavium CNG provider.
    printf("Opening RSA algorithm\n");
    status = BCryptOpenAlgorithmProvider(&hRsaAlg, BCRYPT_RSA_ALGORITHM,
CAVIUM_CNG_PROVIDER, 0);
    if (!NT_SUCCESS(status))

```

```
{
    printf("BCryptOpenAlgorithmProvider RSA failed with code 0x%08x\n", status);
    return status;
}

// Generate an asymmetric key pair using the RSA algorithm.
printf("Generating RSA Keypair\n");
GenerateKeyPair(hRsaAlg, &hKey);
if (hKey == NULL)
{
    printf("Invalid key handle returned\n");
    return 0;
}
printf("Done!\n");

// Sign and verify [hardcoded] data using the RSA key pair.
printf("Sign/Verify data with key\n");
SignData(hKey);
printf("Done!\n");

// Remove the key handle from memory.
status = BCryptDestroyKey(hKey);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
    printf("BCryptDestroyKey failed with code 0x%08x\n", status);
    return status;
}

// Close the RSA algorithm provider.
status = BCryptCloseAlgorithmProvider(hRsaAlg, NULL);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
    printf("BCryptCloseAlgorithmProvider RSA failed with code 0x%08x\n", status);
    return status;
}

return 0;
}
```

Intégration d'applications tierces avec AWS CloudHSM

Certains des [cas d'utilisation](#) AWS CloudHSM impliquent l'intégration d'applications logicielles tierces au HSM de votre AWS CloudHSM cluster. En intégrant des logiciels tiers AWS CloudHSM, vous pouvez atteindre divers objectifs liés à la sécurité. Les rubriques suivantes décrivent comment atteindre certains de ces objectifs.

Rubriques

- [Améliorez la sécurité de votre serveur Web grâce au SSL/TLS déchargement intégré AWS CloudHSM](#)
- [Configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification \(CA\) avec AWS CloudHSM](#)
- [Chiffrement transparent des données \(TDE\) des bases de données Oracle avec AWS CloudHSM](#)
- [Utiliser Microsoft SignTool with AWS CloudHSM pour signer des fichiers](#)
- [Intégration de Java Keytool et Jarsigner avec AWS CloudHSM](#)
- [Utilisez l'outil de génération et d'édition de manifestes Microsoft \(Mage.exe\) AWS CloudHSM pour signer des fichiers](#)
- [Intégrations d'autres fournisseurs tiers avec AWS CloudHSM](#)

Améliorez la sécurité de votre serveur Web grâce au SSL/TLS déchargement intégré AWS CloudHSM

Les serveurs Web et leurs clients (navigateurs Web) peuvent utiliser les protocoles SSL (Secure Sockets Layer) ou TLS (Transport Layer Security) pour confirmer l'identité du serveur Web et établir une connexion sécurisée qui envoie et reçoit des pages Web ou d'autres données sur Internet. C'est ce que l'on appelle communément HTTPS. Le serveur Web utilise une paire de clés publique-privée et un certificat de clé SSL/TLS publique pour établir une session HTTPS avec chaque client. Ce processus implique de nombreux calculs pour les serveurs Web, mais vous pouvez en décharger une partie sur votre AWS CloudHSM cluster, ce que l'on appelle l'accélération SSL. Le déchargement réduit la charge de calcul de vos serveurs Web et renforce la sécurité en stockant les clés privées des serveurs. HSMs

Les rubriques suivantes fournissent un aperçu du AWS CloudHSM fonctionnement du SSL/TLS déchargement avec et des didacticiels pour configurer le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM sur les plateformes suivantes.

Pour Linux, utilisez le moteur dynamique OpenSSL sur le logiciel de serveur Web [NGINX](#) ou [Apache HTTP Server](#)

Pour Windows, utilisez le logiciel de serveur web [Internet Information Services \(IIS\) for Windows Server](#)

Rubriques


- [Comment fonctionne le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM](#)
- [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux en utilisant NGINX ou Apache avec OpenSSL](#)
- [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de NGINX ou du fournisseur OpenSSL HAProxy](#)
- [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat avec JSSE](#)
- [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Windows à l'aide d'IIS avec KSP](#)
- [Ajoutez un équilibreur de charge avec Elastic Load Balancing pour AWS CloudHSM\(facultatif\)](#)

Comment fonctionne le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM

Pour établir une connexion HTTPS, votre serveur web effectue un processus de négociation avec les clients. Dans le cadre de ce processus, le serveur décharge une partie du traitement cryptographique vers le HSMs AWS CloudHSM cluster, comme le montre la figure suivante. Chaque étape du processus est expliquée sous la figure.

Note

L'image et le processus suivants supposent que RSA est utilisé pour la vérification du serveur et l'échange de clés. Le processus est légèrement différent lorsque Diffie-Hellman est utilisé à la place de RSA.



1. Le client envoie un message Hello au serveur.
2. Le serveur répond par un message Hello et envoie son certificat de serveur.
3. Le client effectue les actions suivantes :
 - a. Vérifie que le certificat de SSL/TLS serveur est signé par un certificat racine approuvé par le client.
 - b. Il extrait la clé publique du certificat du serveur.
 - c. Génère un secret pré-maître et le chiffre à l'aide de la clé publique du serveur.
 - d. Envoie le secret pré-maître chiffré au serveur.
4. Pour déchiffrer le secret pré-maître du client, le serveur l'envoie au HSM. Le HSM utilise la clé privée contenue dans le HSM pour déchiffrer le secret pré-maître, puis il envoie le pré-secret principal au serveur. Indépendamment, le client et le serveur utilisent chacun le secret principal préalable et certaines informations contenues dans les messages d'accueil pour calculer un secret principal.
5. Le processus de négociation se termine. Dans le reste de la session, tous les messages envoyés entre le client et le serveur sont chiffrés avec des dérivés du secret principal.

Pour savoir comment configurer le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM, consultez l'une des rubriques suivantes :

- [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux en utilisant NGINX ou Apache avec OpenSSL](#)

- [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat avec JSSE](#)
- [AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Windows à l'aide d'IIS avec KSP](#)

AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux en utilisant NGINX ou Apache avec OpenSSL

Cette rubrique fournit des step-by-step instructions pour configurer le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM sur un serveur Web Linux.

Rubriques

- [Présentation de](#)
- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)
- [Étape 2 : générer la clé privée et le SSL/TLS certificat](#)
- [Étape 3 : Configurer le serveur web](#)
- [Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat](#)

Présentation de

Sur Linux, les applications serveur web [NGINX](#) et [Apache HTTP Server](#) s'intègrent à [OpenSSL](#) pour prendre en charge le protocole HTTPS. Le [moteur AWS CloudHSM dynamique d'OpenSSL](#) fournit une interface qui permet au logiciel du serveur Web d'utiliser le contenu de votre cluster pour HSMs le déchargement cryptographique et le stockage de clés. Le moteur OpenSSL est le pont qui relie le serveur web à votre cluster AWS CloudHSM .

Pour suivre ce didacticiel, vous devez d'abord choisir d'utiliser l'application serveur web NGINX ou Apache sur Linux. Ce didacticiel vous montre ensuite comment effectuer les opérations suivantes :

- Installez le logiciel du serveur web sur une instance Amazon EC2.
- Configurez le logiciel du serveur Web pour qu'il prenne en charge le protocole HTTPS avec une clé privée stockée dans votre cluster AWS CloudHSM .
- (Facultatif) Utilisez Amazon EC2 pour créer une deuxième instance de serveur Web et Elastic Load Balancing pour créer un équilibreur de charge. L'utilisation d'un équilibreur de charge peut accroître les performances en répartissant la charge sur plusieurs serveurs. Elle peut également assurer la redondance et une meilleure disponibilité en cas de défaillance d'un ou plusieurs serveurs.

Lorsque vous êtes prêt à commencer, consultez [Étape 1 : Configurer les prérequis](#).

Étape 1 : Configurer les prérequis

Les différentes plateformes ont des prérequis différents. Utilisez la section des prérequis ci-dessous qui correspond à votre plateforme.

Prérequis pour le SDK client 5

Pour configurer le SSL/TLS déchargement du serveur Web avec le SDK client 5, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS CloudHSM cluster actif avec au moins deux modules de sécurité matériels (HSM)

Note

Vous pouvez utiliser un seul cluster HSM, mais vous devez d'abord désactiver la durabilité des clés client. Pour plus d'informations, voir [Gérer les paramètres de durabilité des clés client](#) et [Outil de configuration du SDK client 5](#).

- Une instance Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Linux avec les logiciels suivants installés :
 - Un serveur Web (NGINX ou Apache)
 - Le moteur dynamique OpenSSL pour le SDK client 5
- Un [utilisateur de chiffrement](#) (CU) propriétaire et gestionnaire de la clé privée du serveur web sur le HSM.

Pour configurer une instance de serveur web Linux et créer un utilisateur de chiffrement sur le HSM

1. Installez et configurez le moteur dynamique OpenSSL pour. AWS CloudHSM Pour plus d'informations sur l'installation du moteur dynamique OpenSSL, consultez [OpenSSL Dynamic Engine for Client SDK 5](#).
2. Sur une instance Linux EC2 ayant accès à votre cluster, installez le serveur Web NGINX ou Apache :

Amazon Linux

- NGINX

```
$ sudo yum install nginx
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd24 mod24_ssl
```

Amazon Linux 2

- Pour plus d'informations sur le téléchargement de la dernière version de NGINX sur Amazon Linux 2, consultez le [site Web de NGINX](#).

La dernière version de NGINX disponible pour Amazon Linux 2 utilise une version d'OpenSSL plus récente que la version système d'OpenSSL. Après avoir installé NGINX, vous devez créer un lien symbolique depuis la bibliothèque AWS CloudHSM OpenSSL Dynamic Engine vers l'emplacement attendu par cette version d'OpenSSL

```
$ sudo ln -sf /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl_engine.so /usr/lib64/engines-1.1/cloudhsm.so
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

Amazon Linux 2023

- NGINX

```
$ sudo yum install nginx
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

CentOS 7

- Pour plus d'informations sur le téléchargement de la dernière version de NGINX sur CentOS 7, consultez le [site Web de NGINX](#).

La dernière version de NGINX disponible pour CentOS 7 utilise une version d'OpenSSL plus récente que la version système d'OpenSSL. Après avoir installé NGINX, vous devez créer un lien symbolique depuis la bibliothèque AWS CloudHSM OpenSSL Dynamic Engine vers l'emplacement attendu par cette version d'OpenSSL

```
$ sudo ln -sf /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl_engine.so /usr/lib64/engines-1.1/cloudhsm.so
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

Red Hat 7

- Pour plus d'informations sur le téléchargement de la dernière version de NGINX sur Red Hat 7, consultez le [site Web de NGINX](#).

La dernière version de NGINX disponible pour Red Hat 7 utilise une version d'OpenSSL plus récente que la version système d'OpenSSL. Après avoir installé NGINX, vous devez créer un lien symbolique depuis la bibliothèque AWS CloudHSM OpenSSL Dynamic Engine vers l'emplacement attendu par cette version d'OpenSSL

```
$ sudo ln -sf /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl_engine.so /usr/lib64/engines-1.1/cloudhsm.so
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

CentOS 8

- NGINX

```
$ sudo yum install nginx
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

Red Hat 8

- NGINX

```
$ sudo yum install nginx
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

Ubuntu 18.04

- NGINX

```
$ sudo apt install nginx
```

- Apache

```
$ sudo apt install apache2
```

Ubuntu 20.04

- NGINX

```
$ sudo apt install nginx
```

- Apache

```
$ sudo apt install apache2
```

Ubuntu 22.04

- NGINX

```
$ sudo apt install nginx
```

- Apache

```
$ sudo apt install apache2
```

Ubuntu 24.04

- NGINX

```
$ sudo apt install nginx
```

- Apache

```
$ sudo apt install apache2
```

3. Utilisez la CLI CloudHSM pour [créer un](#) utilisateur de chiffrement. Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs HSM, consultez la section [Gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM](#).

Tip

Conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU. Vous en aurez besoin plus tard pour générer ou importer la clé privée HTTPS et le certificat de votre serveur web.

Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Étape 2 : générer la clé privée et le SSL/TLS certificat](#).

Remarques

- Pour utiliser Security-Enhanced Linux (SELinux) et les serveurs Web, vous devez autoriser les connexions TCP sortantes sur le port 2223, qui est le port utilisé par le SDK client 5 pour communiquer avec le HSM.
- Pour créer et activer un cluster et donner à une instance EC2 l'accès au cluster, suivez les étapes décrites dans [Démarrer avec AWS CloudHSM](#). La section Getting Started fournit des step-by-step instructions pour créer un cluster actif avec un HSM et une instance client Amazon EC2. Vous pouvez utiliser cette instance client comme serveur web.

- Pour éviter de désactiver la durabilité des clés client, ajoutez plusieurs HSM à votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#).
- Vous pouvez utiliser un SSH ou PuTTY pour vous connecter à votre instance client. Pour plus d'informations, consultez [Connexion à votre instance Linux à l'aide de SSH](#) ou [Connexion à votre instance Linux à partir de Windows à l'aide de PuTTY](#) dans la documentation Amazon EC2.

Étape 2 : générer la clé privée et le SSL/TLS certificat

Pour activer le protocole HTTPS, votre application de serveur Web (NGINX ou Apache) a besoin d'une clé privée et d'un certificat correspondant SSL/TLS . Pour utiliser le SSL/TLS déchargement du serveur Web avec AWS CloudHSM, vous devez stocker la clé privée dans un HSM de votre AWS CloudHSM cluster. Vous allez d'abord générer une clé privée et l'utiliser pour créer une demande de signature de certificat (CSR). Vous exportez ensuite une fausse clé privée PEM depuis le HSM, qui est un fichier de clé privée au format PEM contenant une référence à la clé privée stockée sur le HSM (il ne s'agit pas de la véritable clé privée). Votre serveur Web utilise le faux fichier de clé privée PEM pour identifier la clé privée sur le HSM lors SSL/TLS du déchargement.

Générer une clé privée et un certificat

Générer une clé privée

[Cette section explique comment générer une paire de clés à l'aide de la CLI CloudHSM](#). Une fois qu'une paire de clés est générée dans le HSM, vous pouvez l'exporter sous forme de faux fichier PEM et générer le certificat correspondant.

Installation et configuration de la CLI CloudHSM

1. [Installez et configurez](#) la CLI CloudHSM.
2. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

3. Exécutez la commande suivante pour vous connecter au HSM. Remplacez *<user name>* par le nom d'utilisateur de votre cryptomonniste

```
Command: login --username <user name> --role crypto-user
```

Générer une clé privée

En fonction de votre cas d'utilisation, vous pouvez générer une paire de clés RSA ou EC. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour générer une clé privée RSA sur un HSM

Utilisez la commande [key generate-asymmetric-pair rsa](#) pour générer une paire de clés RSA. Cet exemple génère une paire de clés RSA avec un module de 2048, un exposant public de 65537, une étiquette de clé publique de `tls_rsa_pub` et une étiquette de clé privée de `tls_rsa_private`.

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label tls_rsa_pub \
--private-label tls_rsa_private \
--private-attributes sign=true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x00000000000280cc8",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "rsa",
        "label": "tls_rsa_pub",
        "id": "",
        "check-value": "0x01fe6e",
        "class": "public-key",
        "encrypt": true,
        "decrypt": false,
        "token": true,
        "always-sensitive": false,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
```

```

    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
      "0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1
      73a80fdb457aa7b20cd61e486c326e2cfd5e124a7f6a996437437812b542e3caf85928aa866f0298580f7967ee6aa
      f6e6296d6c116d5744c6d60d14d3bf3cb978fe6b75ac67b7089bafd50d8687213b31abc7dc1bad422780d29c851d5
      133022653225bd129f8491101725e9ea33e1ded83fb57af35f847e532eb30cd7e726f23910d2671c6364092e83469
      ac3160f0ca9725d38318b7",
    "modulus-size-bits": 2048
  },
},
"private_key": {
  "key-reference": "0x0000000000280cc7",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [],
    "cluster-coverage": "full"
  },
},
"attributes": {
  "key-type": "rsa",
  "label": "tls_rsa_private",
  "id": "",
  "check-value": "0x01fe6e",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": true,
  "token": true,

```

```

    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1217,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1
    "modulus-size-bits": 2048
  }
}
}
}

```

- Pour générer une clé privée EC sur un HSM

Utilisez la commande `key generate-asymmetric-pair ec` pour générer une paire de clés EC. Cet exemple génère une paire de clés EC avec la prime256v1 courbe (correspondant à la NID_X9_62_prime256v1 courbe), une étiquette de *tls_ec_pub* clé publique et une étiquette de clé privée de *tls_ec_private*.

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
  --curve prime256v1 \
  --public-label tls_ec_pub \
  --private-label tls_ec_private \
  --private-attributes sign=true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x0000000000012000b",
      "key-info": {

```

```

    "key-owners": [
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [],
    "cluster-coverage": "session"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "ec",
    "label": "tls_ec_pub",
    "id": "",
    "check-value": "0xd7c1a7",
    "class": "public-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": false,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 57,
    "ec-point":
"0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f3",
    "curve": "secp224r1"
  }
},
"private_key": {
  "key-reference": "0x000000000012000c",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {

```

```

        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
    },
    ],
    "shared-users": [],
    "cluster-coverage": "session"
},
"attributes": {
    "key-type": "ec",
    "label": "tls_ec_private",
    "id": "",
    "check-value": "0xd7c1a7",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": false,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 122,
    "ec-point":
"0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f3
    "curve": "secp224r1"
}
}
}
}

```

Exporter un faux fichier de clé privée PEM

Une fois que vous avez une clé privée sur le HSM, vous devez exporter un faux fichier de clé privée PEM. Ce fichier ne contient pas les données clés réelles, mais il permet au moteur dynamique OpenSSL d'identifier la clé privée sur le HSM. Vous pouvez ensuite utiliser la clé privée pour créer une demande de signature de certificat (CSR) et signer la CSR pour créer le certificat.

Utilisez la [key generate-file](#) commande pour exporter la clé privée au faux format PEM et enregistrez-la dans un fichier. Remplacez les valeurs suivantes par vos propres valeurs :

- `<private_key_label>`— Libellé de la clé privée que vous avez générée à l'étape précédente.
- `<web_server_fake_pem.key>`— Nom du fichier dans lequel votre fausse clé PEM sera écrite.

```
aws-cloudhsm > key generate-file --encoding reference-pem --  
path <web_server_fake_pem.key> --filter attr.label=<private_key_label>  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "message": "Successfully generated key file"  
  }  
}
```

Quittez la CLI CloudHSM

Exécutez la commande suivante pour arrêter la CLI CloudHSM.

```
aws-cloudhsm > quit
```

Vous devriez maintenant avoir un nouveau fichier sur votre système, situé sur le chemin indiqué `<web_server_fake_pem.key>` dans la commande précédente. Ce fichier est le faux fichier de clé privée PEM.

Générer un certificat signé automatiquement.

Une fois que vous avez généré une fausse clé privée PEM, vous pouvez utiliser ce fichier pour générer une demande de signature de certificat (CSR) et un certificat.

Dans un environnement de production, vous utilisez généralement une autorité de certification (CA) pour créer un certificat émis par une demande de signature de certificat (CSR). L'autorité de certification n'est pas nécessaire pour un environnement de test. Si vous utilisez une autorité de certification, envoyez-lui le fichier CSR et utilisez le SSL/TLS certificat signé qu'elle vous fournit sur votre serveur Web pour HTTPS.

Au lieu d'utiliser une autorité de certification, vous pouvez utiliser le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL pour créer un certificat auto-signé. Les certificats auto-signés ne sont pas approuvés par les navigateurs et ne doivent pas être utilisés dans les environnements de production. Ils peuvent cependant être utilisés dans les environnements de test.

 Warning

Les certificats auto-signés doivent uniquement être utilisés dans un environnement de test. Pour un environnement de production, utilisez une méthode plus sécurisée telle qu'une autorité de certification pour créer un certificat.

Installation et configuration du moteur dynamique OpenSSL

1. Connectez-vous à votre instance client .
2. [the section called “Installation”](#)

Générez un certificat

1. Obtenez une copie de votre faux fichier PEM généré lors d'une étape précédente.
2. Création d'une CSR

Exécutez la commande suivante pour utiliser le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL afin de créer une demande de signature de certificat (CSR).

`<web_server_fake_pem.key>` Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM. `<web_server.csr>` Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre CSR.

La commande `req` est interactive. Renseignez chaque champ. Les informations du champ sont copiées dans votre SSL/TLS certificat.

```
$ openssl req -engine cloudhsm -new -key <web_server_fake_pem.key> -  
out <web_server.csr>
```

3. Créer un certificat auto-signé

Exécutez la commande suivante pour utiliser le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL afin de signer votre CSR avec votre clé privée sur votre HSM. Cette opération crée un certificat auto-signé. Remplacez les valeurs suivantes par vos propres valeurs dans la commande :

- `<web_server.csr>`— Nom du fichier contenant le CSR.
- `<web_server_fake_pem.key>`— Nom du fichier contenant la fausse clé privée PEM.
- `<web_server.crt>`— Nom du fichier qui contiendra le certificat de votre serveur Web.

```
$ openssl x509 -engine cloudhsm -req -days 365 -in <web_server.csr> -  
signkey <web_server_fake_pem.key> -out <web_server.crt>
```

Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Étape 3 : Configurer le serveur web](#).

Étape 3 : Configurer le serveur web

Mettez à jour votre configuration de logiciel serveur web pour utiliser le certificat HTTPS et la fausse clé privée PEM correspondante que vous avez créée à l'[étape précédente](#). N'oubliez pas de sauvegarder vos certificats et clés existants avant de commencer. Cela terminera la configuration de votre logiciel de serveur Web Linux pour le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM.

Complétez les étapes de l'une des sections suivantes.

Rubriques

- [Configuration du serveur Web NGINX](#)
- [Configurer le serveur web Apache](#)

Configuration du serveur Web NGINX

Utilisez cette section pour configurer NGINX sur les plateformes prises en charge.

Pour mettre à jour la configuration de serveur web pour NGINX

1. Connectez-vous à votre instance client .
2. Exécutez la commande suivante pour créer les répertoires requis pour le certificat de serveur web et la fausse clé privée PEM.

```
$ sudo mkdir -p /etc/pki/nginx/private
```

3. Exécutez la commande suivante pour copier votre certificat de serveur web à l'emplacement requis. `<web_server.crt>` Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/nginx/server.crt
```

- Exécutez la commande suivante pour copier votre fausse clé privée PEM à l'emplacement requis. `<web_server_fake_pem.key>` Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/nginx/private/server.key
```

- Exécutez la commande suivante pour modifier la propriété des fichiers afin que l'utilisateur nommé nginx puisse les lire.

```
$ sudo chown nginx /etc/pki/nginx/server.crt /etc/pki/nginx/private/server.key
```

- Exécutez la commande suivante pour sauvegarder le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`.

```
$ sudo cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.backup
```

- Mise à jour de la configuration pour NGINX.

Note

Chaque cluster peut prendre en charge un maximum de 1 000 processus de travail NGINX sur tous les serveurs Web NGINX.

Amazon Linux

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.  
server {  
    listen      443 ssl http2 default_server;  
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
```

```

server_name _;
root        /usr/share/nginx/html;

ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
# It is strongly recommended to generate unique DH parameters
# Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
#ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
ssl_session_cache shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1.2;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
ssl_prefer_server_ciphers on;

# Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {

}
}

```

Amazon Linux 2

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name  _;
    root         /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
    #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2;
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;

    location / {
    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
    }
}
```

Amazon Linux 2023

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.  
server {  
    listen      443 ssl http2 default_server;  
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;  
    server_name _;  
    root        /usr/share/nginx/html;  
  
    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";  
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";  
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters  
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048  
    #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";  
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;  
    ssl_session_timeout 10m;  
    ssl_protocols TLSv1.2;  
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";  
    ssl_prefer_server_ciphers on;  
  
    # Load configuration files for the default server block.  
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;  
  
    location / {  
    }  
  
    error_page 404 /404.html;  
    location = /40x.html {  
    }  
}
```

```
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
}
}
```

CentOS 7

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
    #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2;
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;
```

```

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {
}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
}
}

```

CentOS 8

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```

# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
    #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-

```

```

SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;

    location / {

    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
    }
}

```

Red Hat 7

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```

# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048

```



```
#ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
ssl_session_cache shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1.2;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
ssl_prefer_server_ciphers on;

# Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {

}
```

Red Hat 8

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
```

```

server_name _;
root        /usr/share/nginx/html;

ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
# It is strongly recommended to generate unique DH parameters
# Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
#ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
ssl_session_cache shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
ssl_prefer_server_ciphers on;

# Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {

}
}

```

Ubuntu 16.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```

ssl_engine cloudhsm;
env n3fips_password;

```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
    #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2;
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;

    location / {
    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
    }
}
```

Ubuntu 18.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
ssl_engine cloudhsm;
    env CLOUDHSM_PIN;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is strongly recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
    #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;

    location / {
    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /40x.html {
```

```

    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
    }
}

```

Ubuntu 20.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```

# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
    #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
    ssl_prefer_server_ciphers on;

```

```
# Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

}

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {
}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
}
}
```

Ubuntu 22.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
    #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
```

```

        ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-
        SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-
        SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-
        RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-
        GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
        AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
        ssl_prefer_server_ciphers on;

        # Load configuration files for the default server block.
        include /etc/nginx/default.d/*.conf;

        location / {
        }

        error_page 404 /404.html;
        location = /40x.html {
        }

        error_page 500 502 503 504 /50x.html;
        location = /50x.html {
        }
    }
}

```

Ubuntu 24.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```

# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";

```

```

ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
# It is strongly recommended to generate unique DH parameters
# Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
#ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
ssl_session_cache shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-
SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-
RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-
GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
ssl_prefer_server_ciphers on;

# Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {

}
}

```

Enregistrez le fichier.

8. Sauvegardez le fichier de configuration `systemd`, puis définissez le chemin d'accès à `EnvironmentFile`.

Amazon Linux

Aucune action requise.

Amazon Linux 2

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez le fichier `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte, puis sous la section `[Service]`, ajoutez le chemin d'accès suivant :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

Amazon Linux 2023

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte. Dans la section `[Service]`, ajoutez :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

CentOS 7

Aucune action requise.

CentOS 8

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez le fichier `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte, puis sous la section `[Service]`, ajoutez le chemin d'accès suivant :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

Red Hat 7

Aucune action requise.

Red Hat 8

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez le fichier `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte, puis sous la section `[Service]`, ajoutez le chemin d'accès suivant :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

Ubuntu 16.04

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez le fichier `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte, puis sous la section `[Service]`, ajoutez le chemin d'accès suivant :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

Ubuntu 18.04

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez le fichier `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte, puis sous la section `[Service]`, ajoutez le chemin d'accès suivant :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

Ubuntu 20.04 LTS

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez le fichier `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte, puis sous la section `[Service]`, ajoutez le chemin d'accès suivant :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

Ubuntu 22.04 LTS

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez le fichier `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte, puis sous la section `[Service]`, ajoutez le chemin d'accès suivant :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

Ubuntu 24.04 LTS

1. Sauvegardez le fichier `nginx.service`.

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez le fichier `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte, puis sous la section `[Service]`, ajoutez le chemin d'accès suivant :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

9. Vérifiez si le fichier `/etc/sysconfig/nginx` existe, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Si le fichier existe, sauvegardez le fichier en exécutant la commande suivante :

```
$ sudo cp /etc/sysconfig/nginx /etc/sysconfig/nginx.backup
```

- Si le fichier n'existe pas, ouvrez un éditeur de texte et créez un fichier nommé `nginx` dans le dossier `/etc/sysconfig/`.

10. Configurez l'environnement NGINX.

Note

Le SDK client 5 introduit la variable d'environnement `CLOUDHSM_PIN` permettant de stocker les informations d'identification du CU.

Amazon Linux

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Remplacez `<CU user name>` et `<password>` par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Amazon Linux 2

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Amazon Linux 2023

En tant qu'utilisateur root de Linux, ouvrez `/etc/sysconfig/nginx` le fichier dans un éditeur de texte. Par exemple,

```
sudo vi /etc/sysconfig/nginx
```

Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

CentOS 7

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

CentOS 8

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Red Hat 7

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Red Hat 8

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Ubuntu 16.04 LTS

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
n3fips_password=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Ubuntu 18.04 LTS

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez `<CU user name>` et `<password>` par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Ubuntu 20.04 LTS

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez `<CU user name>` et `<password>` par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Ubuntu 22.04 LTS

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez `<CU user name>` et `<password>` par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

Ubuntu 24.04 LTS

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Enregistrez le fichier.

11. Démarrez le serveur web NGINX.

Amazon Linux

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Ceci nécessite des autorisations racine Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

```
$ sudo service nginx start
```

Amazon Linux 2

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Amazon Linux 2023

Arrêtez tous les processus NGINX

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications


```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

CentOS 7

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

CentOS 8

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Red Hat 7

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Red Hat 8

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Ubuntu 16.04 LTS

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Ubuntu 18.04 LTS

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Ubuntu 20.04 LTS

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Ubuntu 22.04 LTS

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

Ubuntu 24.04 LTS

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration systemd pour récupérer les dernières modifications

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

12. (Facultatif) Configurez votre plateforme pour démarrer NGINX au démarrage.

Amazon Linux

```
$ sudo chkconfig nginx on
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Amazon Linux 2023

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

CentOS 7

Aucune action requise.

CentOS 8

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Red Hat 7

Aucune action requise.

Red Hat 8

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Après que vous avez mis à jour votre configuration de serveur web, accédez à [Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat](#).

Configurer le serveur web Apache

Utilisez cette section pour configurer Apache sur les plateformes prises en charge.

Pour mettre à jour la configuration de serveur web pour Apache

1. Connectez-vous à votre instance client EC2 Amazon.
2. Définissez les emplacements par défaut pour les certificats et les clés privées de votre plateforme.

Amazon Linux

Dans le fichier `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile    /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Amazon Linux 2

Dans le fichier `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile    /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Amazon Linux 2023

Ouvrez `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` le fichier. Ajoutez ces valeurs si elles n'existent pas déjà :

```
SSLCertificateFile      /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile    /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

CentOS 7

Dans le fichier `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile    /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

CentOS 8

Dans le fichier `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/pki/tls/certs/localhost.crt  
SSLCertificateKeyFile   /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Red Hat 7

Dans le fichier `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/pki/tls/certs/localhost.crt  
SSLCertificateKeyFile   /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Red Hat 8

Dans le fichier `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/pki/tls/certs/localhost.crt  
SSLCertificateKeyFile   /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Ubuntu 16.04 LTS

Dans le fichier `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/localhost.crt  
SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/localhost.key
```

Ubuntu 18.04 LTS

Dans le fichier `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/localhost.crt  
SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/localhost.key
```

Ubuntu 20.04 LTS

Dans le fichier `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/localhost.crt  
SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/localhost.key
```

Ubuntu 22.04 LTS

Dans le fichier `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/localhost.crt  
SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/localhost.key
```

Ubuntu 24.04 LTS

Dans le fichier `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf`, assurez-vous que les valeurs suivantes existent :

```
SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/localhost.crt  
SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/localhost.key
```

3. Copiez le certificat de votre serveur Web à l'emplacement requis pour votre plateforme.

Amazon Linux

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Amazon Linux 2

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Amazon Linux 2023

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

CentOS 7

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

CentOS 8

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Red Hat 7

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Red Hat 8

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web_server.crt> Remplacez-le par le nom de votre certificat de serveur Web.

4. Copiez votre fausse clé privée PEM à l'emplacement requis pour votre plateforme.

Amazon Linux

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Amazon Linux 2

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Amazon Linux 2023

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

CentOS 7

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

CentOS 8

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Red Hat 7

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Red Hat 8

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

<web_server_example_pem.key> Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

5. Changez le propriétaire de ces fichiers si votre plateforme l'exige.

Amazon Linux

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Fournit une autorisation de lecture à l'utilisateur nommé Apache.

Amazon Linux 2

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Fournit une autorisation de lecture à l'utilisateur nommé Apache.

Amazon Linux 2023

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Fournit une autorisation de lecture à l'utilisateur nommé Apache.

CentOS 7

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Fournit une autorisation de lecture à l'utilisateur nommé Apache.

CentOS 8

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Fournit une autorisation de lecture à l'utilisateur nommé Apache.

Red Hat 7

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Fournit une autorisation de lecture à l'utilisateur nommé Apache.

Red Hat 8

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

Fournit une autorisation de lecture à l'utilisateur nommé Apache.

Ubuntu 16.04 LTS

Aucune action requise.

Ubuntu 18.04 LTS

Aucune action requise.

Ubuntu 20.04 LTS

Aucune action requise.

Ubuntu 22.04 LTS

Aucune action requise.

Ubuntu 24.04 LTS

Aucune action requise.

6. Configurez les directives Apache pour votre plateforme.

Amazon Linux

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice ccloudhsm  
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

Enregistrez le fichier.

Amazon Linux 2

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice cloudhsm  
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

Enregistrez le fichier.

Amazon Linux 2023

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

Le fichier de configuration Apache définit le comportement du serveur. Modifiez ce fichier avec les autorisations root.

Mettez à jour ou ajoutez les directives suivantes :

```
SSLCryptoDevice cloudhsm  
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

Enregistrez le fichier.

CentOS 7

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice cCloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

Enregistrez le fichier.

CentOS 8

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice cCloudhsm
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProxyCipherSuite HIGH:!aNULL
```


Enregistrez le fichier.

Red Hat 7

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice ccloudhsm  
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

Enregistrez le fichier.

Red Hat 8

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice ccloudhsm  
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3  
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
```

```
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProxyCipherSuite HIGH:!aNULL
```

Enregistrez le fichier.

Ubuntu 16.04 LTS

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

Enregistrez le fichier.

Activez le module SSL et la configuration du site SSL par défaut :

```
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
```

Ubuntu 18.04 LTS

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice ccloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
```

Enregistrez le fichier.

Activez le module SSL et la configuration du site SSL par défaut :

```
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
```

Ubuntu 20.04 LTS

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice ccloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
```

```
SHA384:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-
AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA:ECDSA-AES128-SHA
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
```

Enregistrez le fichier.

Activez le module SSL et la configuration du site SSL par défaut :

```
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
```

Ubuntu 22.04 LTS

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice cLoudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-
RSA-AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-AES128-
SHA256:ECDSA-AES256-SHA:ECDSA-AES128-SHA
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
```

Enregistrez le fichier.

Activez le module SSL et la configuration du site SSL par défaut :

```
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
```

Ubuntu 24.04 LTS

Localisez le fichier SSL pour cette plateforme :

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

Ce fichier contient les directives Apache qui définissent le mode de fonctionnement de votre serveur. Les directives apparaissent sur la gauche, suivies d'une valeur. Utilisez un éditeur de texte pour modifier ce fichier. Ceci nécessite des autorisations racine Linux.

Mettez à jour ou entrez les directives suivantes avec ces valeurs :

```
SSLCryptoDevice cLoudhsm  
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA  
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
```

Enregistrez le fichier.

Activez le module SSL et la configuration du site SSL par défaut :

```
$ sudo a2enmod ssl  
$ sudo a2ensite default-ssl
```

7. Configurez un fichier de valeurs d'environnement pour votre plateforme.

Amazon Linux

Aucune action requise. Les valeurs environnementales vont dans `/etc/sysconfig/httpd`

Amazon Linux 2

Ouvrez le fichier de service httpd :

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

Ajoutez le code suivant dans la section `[Service]` :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

Amazon Linux 2023

Ouvrez `/lib/systemd/system/httpd.service`.

Dans la section `[Service]`, ajoutez :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

CentOS 7

Ouvrez le fichier de service `httpd` :

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

Ajoutez le code suivant dans la section `[Service]` :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

CentOS 8

Ouvrez le fichier de service `httpd` :

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

Ajoutez le code suivant dans la section `[Service]` :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

Red Hat 7

Ouvrez le fichier de service `httpd` :

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

Ajoutez le code suivant dans la section `[Service]` :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

Red Hat 8

Ouvrez le fichier de service httpd :

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

Ajoutez le code suivant dans la section [Service] :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

Ubuntu 16.04 LTS

Aucune action requise. Les valeurs environnementales vont dans /etc/sysconfig/httpd

Ubuntu 18.04 LTS

Aucune action requise. Les valeurs environnementales vont dans /etc/sysconfig/httpd

Ubuntu 20.04 LTS

Aucune action requise. Les valeurs environnementales vont dans /etc/sysconfig/httpd

Ubuntu 22.04 LTS

Aucune action requise. Les valeurs environnementales vont dans /etc/sysconfig/httpd

Ubuntu 24.04 LTS

Aucune action requise. Les valeurs environnementales vont dans /etc/sysconfig/httpd

8. Dans le fichier qui stocke les variables d'environnement de votre plateforme, définissez une variable d'environnement contenant les informations d'identification de l'utilisateur de chiffrement (CU) :

Amazon Linux

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le /etc/sysconfig/httpd.

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Amazon Linux 2

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le `/etc/sysconfig/httpd`.

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Amazon Linux 2023

Ouvrez `/etc/sysconfig/httpd`, ajoutez :

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

CentOS 7

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le `/etc/sysconfig/httpd`.

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

CentOS 8

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le `/etc/sysconfig/httpd`.

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Red Hat 7

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le `/etc/sysconfig/httpd`.

```
ssl_engine cloudhsm;  
env CLOUDHSM_PIN;
```


Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Red Hat 8

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le `/etc/sysconfig/httpd`.

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.



Note

Le SDK client 5 introduit la variable d'environnement CLLOUDHSM_PIN permettant de stocker les informations d'identification du CU.

Ubuntu 16.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le `/etc/apache2/envvars`.

```
export n3fips_password=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.

Ubuntu 18.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le `/etc/apache2/envvars`.

```
export CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU.



Note

Le SDK client 5 introduit la variable d'environnement CLLOUDHSM_PIN permettant de stocker les informations d'identification du CU. Dans le SDK client 3, vous avez stocké les informations d'identification CU dans la variable d'environnement

n3fips_password. Le SDK client 5 prend en charge les deux variables d'environnement, mais nous vous recommandons d'utiliser CLOUDHSM_PIN.

Ubuntu 20.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le /etc/apache2/envvars.

```
export CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez <CU user name> et <password> par les informations d'identification CU.

Note

Le SDK client 5 introduit la variable d'environnement CLOUDHSM_PIN permettant de stocker les informations d'identification du CU. Dans le SDK client 3, vous avez stocké les informations d'identification CU dans la variable d'environnement n3fips_password. Le SDK client 5 prend en charge les deux variables d'environnement, mais nous vous recommandons d'utiliser CLOUDHSM_PIN.

Ubuntu 22.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le /etc/apache2/envvars.

```
export CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez <CU user name> et <password> par les informations d'identification CU.

Note

Le SDK client 5 introduit la variable d'environnement CLOUDHSM_PIN permettant de stocker les informations d'identification du CU. Dans le SDK client 3, vous avez stocké les informations d'identification CU dans la variable d'environnement n3fips_password. Le SDK client 5 prend en charge les deux variables d'environnement, mais nous vous recommandons d'utiliser CLOUDHSM_PIN.

Ubuntu 24.04 LTS

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le `/etc/apache2/envvars`.

```
export CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez `<CU user name>` et `<password>` par les informations d'identification CU.

Note

Le SDK client 5 introduit la variable d'environnement `CLOUDHSM_PIN` permettant de stocker les informations d'identification du CU. Dans le SDK client 3, vous avez stocké les informations d'identification CU dans la variable d'environnement `n3fips_password`. Le SDK client 5 prend en charge les deux variables d'environnement, mais nous vous recommandons d'utiliser `CLOUDHSM_PIN`.

9. Démarrez le serveur web Apache.

Amazon Linux

```
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo service httpd start
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo service httpd start
```

Amazon Linux 2023

```
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo service httpd start
```

CentOS 7

```
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo service httpd start
```

CentOS 8

```
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo service httpd start
```

Red Hat 7

```
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo service httpd start
```

Red Hat 8

```
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo service httpd start
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

10. (Facultatif) Configurez votre plateforme pour démarrer Apache au démarrage.

Amazon Linux

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

Amazon Linux 2023

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

CentOS 7

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

CentOS 8

```
$ systemctl enable httpd
```

Red Hat 7

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

Red Hat 8

```
$ systemctl enable httpd
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

Après que vous avez mis à jour votre configuration de serveur web, accédez à [Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat](#).

Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat

Après avoir configuré votre serveur Web pour le SSL/TLS déchargement AWS CloudHSM, ajoutez votre instance de serveur Web à un groupe de sécurité qui autorise le trafic HTTPS entrant. Cela permet aux clients, tels que les navigateurs Web, d'établir une connexion HTTPS avec votre serveur Web. Établissez ensuite une connexion HTTPS avec votre serveur Web et vérifiez qu'il utilise le certificat que vous avez configuré pour le SSL/TLS déchargement. AWS CloudHSM

Rubriques

- [Activation des connexions HTTPS entrantes](#)
- [Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré](#)

Activation des connexions HTTPS entrantes

Pour vous connecter à votre serveur web à partir d'un client (par exemple, un navigateur web), créez un groupe de sécurité qui autorise les connexions HTTPS entrantes. En particulier, il doit autoriser les connexions TCP entrantes sur le port 443. Affectez ce groupe de sécurité à votre serveur web.

Pour créer un groupe de sécurité pour le protocole HTTPS et l'affecter à votre serveur web

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Choisissez Groupes de sécurité dans le panneau de navigation.

3. Sélectionnez **Create security group** (Créer un groupe de sécurité).
4. Pour Créer un groupe de sécurité, procédez comme suit :
 - a. Pour Nom du groupe de sécurité, tapez un nom pour le groupe de sécurité que vous créez.
 - b. (Facultatif) Tapez une description du groupe de sécurité que vous créez.
 - c. Pour VPC, choisissez le VPC qui contient votre instance de serveur web Amazon EC2.
 - d. Sélectionnez **Ajouter une règle**.
 - e. Pour Type, sélectionnez **HTTPS** dans la fenêtre déroulante.
 - f. Pour Source, entrez l'emplacement de la source.
 - g. Sélectionnez **Create security group** (Créer un groupe de sécurité).
5. Dans le panneau de navigation, choisissez **Instances**.
6. Cochez la case située en regard de votre instance de serveur web.
7. Choisissez le menu déroulant **Actions** en haut de la page. Sélectionnez **Sécurité**, puis **Modifier les groupes de sécurité**.
8. Pour **Groupe de sécurité associés**, veuillez consulter la zone de recherche, puis choisissez le groupe de sécurité que vous avez créé pour **HTTPS**. Ensuite, choisissez **Ajouter des groupes de sécurité**.
9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré

Après avoir ajouté le serveur Web à un groupe de sécurité, vous pouvez vérifier que le SSL/TLS déchargement utilise votre certificat auto-signé. Vous pouvez faire cela à l'aide d'un navigateur web ou avec un outil tel qu'[OpenSSL s_client](#).

Pour vérifier le SSL/TLS déchargement à l'aide d'un navigateur Web

1. Utilisez un navigateur web pour vous connecter à votre serveur web à l'aide du nom DNS public ou de l'adresse IP du serveur. Assurez-vous que l'URL dans la barre d'adresse commence par **https://**. Par exemple, **https://ec2-52-14-212-67.us-east-2.compute.amazonaws.com/**.

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, <https://www.example.com/>) vers votre serveur

Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Utilisez votre navigateur web pour afficher le certificat de serveur web. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
 - Pour Mozilla Firefox, consultez [View a Certificate](#) sur le site web de support Mozilla.
 - Pour Google Chrome, consultez [Understand Security Issues](#) sur les Outils Google pour site web des développeurs Google.

D'autres navigateurs web peuvent avoir des fonctions similaires que vous pouvez utiliser pour afficher le certificat de serveur web.

3. Assurez-vous que le SSL/TLS certificat est celui que vous avez configuré pour utiliser sur votre serveur Web.

Pour vérifier le SSL/TLS déchargement avec OpenSSL s_client

1. Exécutez la commande OpenSSL suivante pour vous connecter à votre serveur web en utilisant le protocole HTTPS. `<server name>` Remplacez-le par le nom DNS public ou l'adresse IP de votre serveur Web.

```
openssl s_client -connect <server name>:443
```

Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, `https://www.example.com/`) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Assurez-vous que le SSL/TLS certificat est celui que vous avez configuré pour utiliser sur votre serveur Web.

Vous disposez maintenant d'un site web sécurisé avec HTTPS. La clé privée du serveur Web est stockée dans un HSM de votre AWS CloudHSM cluster.

Pour ajouter un équilibreur de charge, veuillez consulter [Ajoutez un équilibreur de charge avec Elastic Load Balancing pour AWS CloudHSM\(facultatif\)](#).

AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de NGINX ou du fournisseur OpenSSL HAProxy

Cette rubrique fournit des step-by-step instructions pour configurer le SSL/TLS déchargement d'identité de serveur AWS CloudHSM sur un serveur Web Linux utilisant NGINX ou avec HAProxy le fournisseur OpenSSL.

Rubriques

- [Présentation de](#)
- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)
- [Étape 2 : générer ou importer une clé privée et obtenir un certificat](#)
- [Étape 3 : Configurer le serveur web](#)
- [Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat](#)

Présentation de

Sous Linux, le logiciel [NGINX](#) et le serveur [HAProxy](#) Web s'intègrent à [OpenSSL](#) pour prendre en charge le protocole HTTPS. Le fournisseur [AWS CloudHSM OpenSSL](#) fournit une interface qui permet au logiciel du serveur Web d'utiliser le contenu de votre cluster pour HSMs le déchargement cryptographique et le stockage de clés. Le fournisseur OpenSSL est le pont qui connecte le serveur Web à votre cluster. AWS CloudHSM

Pour terminer ce didacticiel, vous allez configurer NGINX ou HAProxy utiliser le fournisseur OpenSSL AWS CloudHSM . Le didacticiel explique comment effectuer les opérations suivantes :

- Installez le logiciel du serveur web sur une instance Amazon EC2.
- Configurez le logiciel du serveur Web pour qu'il prenne en charge le protocole HTTPS avec une clé privée stockée dans votre cluster AWS CloudHSM .
- (Facultatif) Utilisez Amazon EC2 pour créer une deuxième instance de serveur Web et Elastic Load Balancing pour créer un équilibreur de charge. L'utilisation d'un équilibreur de charge peut accroître

les performances en répartissant la charge sur plusieurs serveurs. Elle peut également assurer la redondance et une meilleure disponibilité en cas de défaillance d'un ou plusieurs serveurs.

Lorsque vous êtes prêt à commencer, consultez [Étape 1 : Configurer les prérequis](#).

Étape 1 : Configurer les prérequis

Les différentes plateformes ont des prérequis différents. Utilisez la section des prérequis ci-dessous qui correspond à votre plateforme.

Conditions préalables pour le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL

Pour configurer le déstage d'identité SSL/TLS du serveur Web avec le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le client SDK 5, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS CloudHSM cluster actif avec au moins deux modules de sécurité matériels (HSM)

Note

Vous pouvez utiliser un seul cluster HSM, mais vous devez d'abord désactiver la durabilité des clés client. Pour plus d'informations, voir [Gérer les paramètres de durabilité des clés client](#) et [Outil de configuration du SDK client 5](#).

- Une instance Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Linux avec les logiciels suivants installés :
 - Un serveur Web (NGINX ou) HAProxy
 - Le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le SDK client 5
- Un [utilisateur de chiffrement](#) (CU) propriétaire et gestionnaire de la clé privée du serveur web sur le HSM.

Pour configurer une instance de serveur web Linux et créer un utilisateur de chiffrement sur le HSM

Note

La plupart des commandes de cette procédure nécessitent des privilèges élevés. Il se peut que vous deviez exécuter des commandes avec sudo ou en tant qu'utilisateur root en fonction de la configuration de votre système.

1. Installez et configurez le fournisseur AWS CloudHSM OpenSSL pour le SDK client 5. Pour plus d'informations sur l'installation du fournisseur OpenSSL, consultez la section Fournisseur [AWS CloudHSM OpenSSL](#) pour client SDK 5.
2. Sur une instance Linux EC2 ayant accès à votre cluster, installez NGINX ou HAProxy un serveur Web :

Amazon Linux 2023

- NGINX

```
$ yum install nginx
```

- HAProxy

```
$ yum install haproxy
```

RHEL 9 (9.2+)

- NGINX

```
$ yum install nginx
```

- HAProxy

```
$ yum install haproxy
```

RHEL 10 (10.0+)

- NGINX

```
$ yum install nginx
```

- HAProxy

```
$ yum install haproxy
```

Ubuntu 24.04

- NGINX

```
$ apt install nginx
```

- HAProxy

```
$ apt install haproxy
```

3. Utilisez la CLI CloudHSM pour [créer un](#) utilisateur de chiffrement. Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs HSM, consultez la section [Gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM](#).

Tip

Conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU. Vous en aurez besoin plus tard pour générer ou importer la clé privée HTTPS et le certificat de votre serveur web.

Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Étape 2 : générer ou importer une clé privée et obtenir un certificat](#).

Remarques

- Pour utiliser Security-Enhanced Linux (SELinux) et les serveurs Web, vous devez autoriser les connexions TCP sortantes sur le port 2223, qui est le port utilisé par le SDK client 5 pour communiquer avec le HSM.
- Pour créer et activer un cluster et donner à une instance EC2 l'accès au cluster, suivez les étapes décrites dans [Démarrer avec AWS CloudHSM](#). La section Getting Started fournit des step-by-step instructions pour créer un cluster actif avec un HSM et une instance client Amazon EC2. Vous pouvez utiliser cette instance client comme serveur web.
- Pour éviter de désactiver la durabilité des clés client, ajoutez plusieurs HSM à votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#).
- Vous pouvez utiliser un SSH ou PuTTY pour vous connecter à votre instance client. Pour plus d'informations, consultez [Connexion à votre instance Linux à l'aide de SSH](#) ou [Connexion à votre instance Linux à partir de Windows à l'aide de PuTTY](#) dans la documentation Amazon EC2.

Étape 2 : générer ou importer une clé privée et obtenir un certificat

Pour activer le protocole HTTPS, votre application de serveur Web (NGINX ou HAProxy) a besoin d'une clé privée et d'un certificat correspondant SSL/TLS. Pour utiliser le SSL/TLS déléstage d'identité du serveur Web avec AWS CloudHSM, vous devez stocker la clé privée dans un HSM de votre AWS CloudHSM cluster. Vous allez d'abord générer une clé privée et l'utiliser pour créer une demande de signature de certificat (CSR). Vous exportez ensuite une fausse clé privée PEM depuis le HSM, qui est un fichier de clé privée au format PEM contenant une référence à la clé privée stockée sur le HSM (il ne s'agit pas de la véritable clé privée). Votre serveur Web utilise le faux fichier de clé privée PEM pour identifier la clé privée sur le HSM lors du téléchargement de l'identité SSL/TLS du serveur.

Générer une clé privée

[Cette section explique comment générer une paire de clés à l'aide de la CLI CloudHSM.](#) Une fois qu'une paire de clés est générée dans le HSM, vous pouvez l'exporter sous forme de faux fichier PEM et générer le certificat correspondant.

Installation et configuration de la CLI CloudHSM

1. [Installez et configurez](#) la CLI CloudHSM.
2. Utilisez la commande suivante pour démarrer la CLI CloudHSM.

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

3. Exécutez la commande suivante pour vous connecter au HSM. Remplacez *<user name>* par le nom d'utilisateur de votre cryptomonniste

```
aws-cloudhsm>login --username <user name> --role crypto-user
```

Générer une clé privée

En fonction de votre cas d'utilisation, vous pouvez générer une paire de clés RSA ou EC. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour générer une clé privée RSA sur un HSM

Utilisez la commande [key generate-asymmetric-pair rsa](#) pour générer une paire de clés RSA. Cet exemple génère une paire de clés RSA avec un module de 2048, un exposant

public de 65537, une étiquette de clé publique de et une étiquette de clé privée de *tls_rsa_pub*.
tls_rsa_private

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label tls_rsa_pub \
--private-label tls_rsa_private \
--private-attributes sign=true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x00000000000280cc8",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "rsa",
        "label": "tls_rsa_pub",
        "id": "",
        "check-value": "0x01fe6e",
        "class": "public-key",
        "encrypt": true,
        "decrypt": false,
        "token": true,
        "always-sensitive": false,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
        "local": true,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": false,
        "sign": false,
```

```

    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1
    "modulus-size-bits": 2048
  }
},
"private_key": {
  "key-reference": "0x00000000000280cc7",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [],
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "tls_rsa_private",
    "id": "",
    "check-value": "0x01fe6e",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,

```

```

    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1217,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1
    "modulus-size-bits": 2048
  }
}
}
}

```

- Pour générer une clé privée EC sur un HSM

Utilisez la commande [key generate-asymmetric-pair ec](#) pour générer une paire de clés EC. Cet exemple génère une paire de clés EC avec la prime256v1 courbe (correspondant à la NID_X9_62_prime256v1 courbe), une étiquette de *tls_ec_pub* clé publique et une étiquette de clé privée de *tls_ec_private*.

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
  --curve prime256v1 \
  --public-label tls_ec_pub \
  --private-label tls_ec_private \
  --private-attributes sign=true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x0000000000012000b",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "cluster-coverage": "session"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "ec",

```



```

    "label": "tls_ec_pub",
    "id": "",
    "check-value": "0xd7c1a7",
    "class": "public-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": false,
    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 57,
    "ec-point":
"0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f3
    "curve": "secp224r1"
  }
},
"private_key": {
  "key-reference": "0x0000000000012000c",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [],
    "cluster-coverage": "session"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "ec",
    "label": "tls_ec_private",
    "id": "",

```

```

    "check-value": "0xd7c1a7",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": false,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 122,
    "ec-point":
    "0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f3
    "curve": "secp224r1"
  }
}
}
}

```

Exporter un faux fichier de clé privée PEM

Une fois que vous avez une clé privée sur le HSM, vous devez exporter un faux fichier de clé privée PEM. Ce fichier ne contient pas les données clés réelles, mais il permet au moteur dynamique OpenSSL d'identifier la clé privée sur le HSM. Vous pouvez ensuite utiliser la clé privée pour créer une demande de signature de certificat (CSR) et signer la CSR pour créer le certificat.

Utilisez la [key generate-file](#) commande pour exporter la clé privée au faux format PEM et enregistrez-la dans un fichier. Remplacez les valeurs suivantes par vos propres valeurs :

- *<private_key_label>*— Libellé de la clé privée que vous avez générée à l'étape précédente.
- *<web_server_fake_pem.key>*— Nom du fichier dans lequel votre fausse clé PEM sera écrite.

```
aws-cloudhsm > key generate-file --encoding reference-pem --  
path <web_server_fake_pem.key> --filter attr.label=<private_key_label>  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "message": "Successfully generated key file"  
  }  
}
```

Quittez la CLI CloudHSM

Exécutez la commande suivante pour arrêter la CLI CloudHSM.

```
aws-cloudhsm > quit
```

Vous devriez maintenant avoir un nouveau fichier sur votre système, situé sur le chemin indiqué **<web_server_fake_pem.key>** dans la commande précédente. Ce fichier est le faux fichier de clé privée PEM.

Générer un certificat signé automatiquement.

Une fois que vous avez généré une fausse clé privée PEM, vous pouvez utiliser ce fichier pour générer une demande de signature de certificat (CSR) et un certificat.

Dans un environnement de production, vous utilisez généralement une autorité de certification (CA) pour créer un certificat émis par une demande de signature de certificat (CSR). L'autorité de certification n'est pas nécessaire pour un environnement de test. Si vous utilisez une autorité de certification, envoyez-lui le fichier CSR et utilisez le SSL/TLS certificat signé qu'elle vous fournit sur votre serveur Web pour HTTPS.

Au lieu d'utiliser une autorité de certification, vous pouvez utiliser le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL pour créer un certificat auto-signé. Les certificats auto-signés ne sont pas approuvés par les navigateurs et ne doivent pas être utilisés dans les environnements de production. Ils peuvent cependant être utilisés dans les environnements de test.

Warning

Les certificats auto-signés doivent uniquement être utilisés dans un environnement de test. Pour un environnement de production, utilisez une méthode plus sécurisée telle qu'une autorité de certification pour créer un certificat.

Installation et configuration du moteur dynamique OpenSSL

1. Connectez-vous à votre instance client .
2. [the section called “Installation”](#)

Générez un certificat

1. Obtenez une copie de votre faux fichier PEM généré lors d'une étape précédente.
2. Création d'une CSR

Exécutez la commande suivante pour utiliser le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL afin de créer une demande de signature de certificat (CSR).

`<web_server_fake_pem.key>` Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM. `<web_server.csr>` Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre CSR.

La commande `req` est interactive. Renseignez chaque champ. Les informations du champ sont copiées dans votre SSL/TLS certificat.

Note

La création de CSR n'est actuellement pas prise en charge par le fournisseur OpenSSL. Vous devez utiliser le moteur OpenSSL pour cette étape, mais les opérations de chiffrement TLS fonctionneront avec le fournisseur.

```
$ openssl req -engine cloudhsm -new -key <web_server_fake_pem.key> -  
out <web_server.csr>
```

3. Créer un certificat auto-signé

Exécutez la commande suivante pour utiliser le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL afin de signer votre CSR avec votre clé privée sur votre HSM. Cette opération crée un certificat auto-signé. Remplacez les valeurs suivantes par vos propres valeurs dans la commande :

- `<web_server.csr>`— Nom du fichier contenant le CSR.
- `<web_server_fake_pem.key>`— Nom du fichier contenant la fausse clé privée PEM.
- `<web_server.crt>`— Nom du fichier qui contiendra le certificat de votre serveur Web.

```
$ openssl x509 -engine cloudhsm -req -days 365 -in <web_server.csr> -  
signkey <web_server_fake_pem.key> -out <web_server.crt>
```

Une fois que vous avez une clé privée et un certificat, rendez-vous sur [Étape 3 : Configurer le serveur web](#).

Étape 3 : Configurer le serveur web

Mettez à jour votre configuration de logiciel serveur web pour utiliser le certificat HTTPS et la fausse clé privée PEM correspondante que vous avez créée à l'[étape précédente](#). N'oubliez pas de sauvegarder vos certificats et clés existants avant de commencer. Cela terminera la configuration de votre logiciel de serveur Web Linux pour le délestage de l'identité SSL/TLS du serveur avec AWS CloudHSM.

Complétez les étapes de l'une des sections suivantes.

Rubriques

- [Configuration du serveur Web NGINX](#)
- [Configuration du serveur HAProxy Web](#)

Configuration du serveur Web NGINX

Utilisez cette section pour configurer NGINX avec le fournisseur OpenSSL.

Pour configurer NGINX pour le fournisseur OpenSSL

1. Connectez-vous à votre instance client .
2. Exécutez la commande suivante pour créer les répertoires requis pour le certificat de serveur web et la fausse clé privée PEM.

```
$ mkdir -p /etc/pki/nginx/private
```

3. Exécutez la commande suivante pour copier votre certificat de serveur web à l'emplacement requis. `<web_server.crt>` Remplacez-le par le nom du certificat de votre serveur Web.

```
$ cp <web_server.crt> /etc/pki/nginx/server.crt
```

4. Exécutez la commande suivante pour copier votre fausse clé privée PEM à l'emplacement requis. `<web_server_fake_pem.key>` Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre fausse clé privée PEM.

```
$ cp <web_server_fake_pem.key> /etc/pki/nginx/private/server.key
```

5. Exécutez la commande suivante pour modifier la propriété des fichiers afin que l'utilisateur nommé nginx puisse les lire.

```
$ chown nginx /etc/pki/nginx/server.crt /etc/pki/nginx/private/server.key
```

6. Configurez OpenSSL pour utiliser le fournisseur. AWS CloudHSM Pour plus d'informations sur la configuration du fournisseur OpenSSL, consultez la section Fournisseur [AWS CloudHSM OpenSSL](#) pour client SDK 5.

1. Localisez votre fichier de configuration OpenSSL :

```
$ openssl version -d
```

Vous devriez voir une sortie similaire à :

```
OPENSSLDIR: "/etc/pki/tls"
```

Le fichier de configuration se trouve `openssl.cnf` dans ce répertoire.

- 2.

 Note

Ne modifiez pas directement le fichier `openssl.cnf` par défaut de votre système. Cela empêche les opérations OpenSSL à l'échelle du système (connexions SSH, TLS et autres services) de passer par inadvertance par le biais du fournisseur CloudHSM. L'utilisation d'un fichier de configuration distinct vous permet d'étendre l'utilisation du fournisseur CloudHSM uniquement aux applications spécifiques qui nécessitent des opérations cryptographiques basées sur le protocole HSM.

Créez un nouveau fichier de configuration OpenSSL avec le contenu suivant :

```
$ cat > <example-cloudhsm-openssl.cnf> << 'EOF'
## NOTE: This should point to the system default openssl config file.
```

```
# Replace /etc/pki/tls with the path to your OpenSSL configuration directory
.include </etc/pki/tls>/openssl.cnf

# Override the existing provider_section to include AWS CloudHSM OpenSSL
# Provider as a 3rd party OpenSSL provider
[provider_sect]
default = default_sect
# Include AWS CloudHSM CloudHSM OpenSSL provider
cloudhsm = cloudhsm_sect

[default_sect]
activate = 1

[cloudhsm_sect]
activate = 1
EOF
```

3. Assurez-vous que la variable d'ENVIRONNEMENT `CLOUDHSM_PIN` est définie avec vos informations d'identification d'utilisateur cryptographique (CU) :

```
$ export CLOUDHSM_PIN=<username>:<password>
```

4. Définissez la variable d'ENVIRONNEMENT `OPENSSL_CONF` pour qu'elle pointe vers votre fichier de configuration mis à jour et vérifiez que le fournisseur est chargé :

```
$ OPENSSL_CONF=/path/to/example-cloudhsm-openssl.cnf openssl list -providers
```

Le fournisseur par défaut et le fournisseur CloudHSM devraient être répertoriés :

```
OPENSSL_CONF=/path/to/example-cloudhsm-openssl.cnf openssl list -providers
Providers:
  default
    name: OpenSSL Default Provider
    version: 3.2.2
    status: active
  cloudhsm
    name: AWS CloudHSM OpenSSL Provider
    version: 5.17.0
    status: active
```

7. Exécutez la commande suivante pour sauvegarder le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`.

```
$ cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.backup
```

8. Mise à jour de la configuration pour NGINX.

Note

Chaque cluster peut prendre en charge un maximum de 1 000 processus de travail NGINX sur tous les serveurs Web NGINX.

Amazon Linux 2023

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Cela peut nécessiter des autorisations root pour Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
env CLOUDHSM_PIN;
env OPENSSL_CONF;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is strongly recommended to generate unique DH parameters for DHE
    ciphers
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
    # ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-CHACHA20-";
```



```
POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-
ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-
POLY1305:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256";
    ssl_prefer_server_ciphers off;

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;

    location / {
    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
    }
}
```

RHEL 9 (9.2+)

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Cela peut nécessiter des autorisations root pour Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
env CLOUDHSM_PIN;
env OPENSSL_CONF;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /usr/share/nginx/html;

    ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
    # It is strongly recommended to generate unique DH parameters for DHE
    ciphers
```

```
# Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
# ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
ssl_session_cache shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256";
ssl_prefer_server_ciphers off;

# Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {

}
```

RHEL 10 (10.0+)

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Cela peut nécessiter des autorisations root pour Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
env CLOUDHSM_PIN;
env OPENSSL_CONF;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
```

```

listen      443 ssl http2 default_server;
listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
server_name _;
root        /usr/share/nginx/html;

ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
# It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters for DHE
ciphers
# Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
# ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
ssl_session_cache shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256";
ssl_prefer_server_ciphers off;

# Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {

}
}

```

Ubuntu 24.04

Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Cela peut nécessiter des autorisations root pour Linux. En haut du fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
env CLOUDHSM_PIN;
env OPENSSL_CONF;
```

Ensuite, ajoutez ce qui suit à la section TLS du fichier :

```
# Settings for a TLS enabled server.
server {
    listen      443 ssl http2 default_server;
    listen      [::]:443 ssl http2 default_server;
    server_name _;
    root        /var/www/html;

    ssl_certificate "/etc/ssl/certs/server.crt";
    ssl_certificate_key "/etc/ssl/private/server.key";
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters for DHE
    ciphers
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparams.pem 2048
    # ssl_dhparam "/etc/ssl/certs/dhparams.pem";
    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256";
    ssl_prefer_server_ciphers off;

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;

    location / {

    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /40x.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
```

```
}  
}
```

Enregistrez le fichier.

9. Sauvegardez le fichier de configuration `systemd`, puis définissez le chemin d'accès à `EnvironmentFile`.

Amazon Linux 2023

1. Sauvegardez le `nginx.service` fichier :

```
$ cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte. Dans la section `[Service]`, ajoutez :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

RHEL 9 (9.2+)

1. Sauvegardez le `nginx.service` fichier :

```
$ cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/  
nginx.service.backup
```

2. Ouvrez `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte. Dans la section `[Service]`, ajoutez :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

RHEL 10 (10.0+)

1. Sauvegardez le `nginx.service` fichier :

```
$ cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/nginx.service.backup
```

2. Ouvrez `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte. Dans la section `[Service]`, ajoutez :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

Ubuntu 24.04

1. Sauvegardez le `nginx.service` fichier :

```
$ cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/nginx.service.backup
```

2. Ouvrez `/lib/systemd/system/nginx.service` dans un éditeur de texte. Dans la section `[Service]`, ajoutez :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

10. Vérifiez si le fichier `/etc/sysconfig/nginx` existe, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Si le fichier existe, sauvegardez le fichier en exécutant la commande suivante :

```
$ cp /etc/sysconfig/nginx /etc/sysconfig/nginx.backup
```

- Si le fichier n'existe pas, ouvrez un éditeur de texte et créez un fichier nommé `nginx` dans le dossier `/etc/sysconfig/`.

11. Configurez l'environnement NGINX.

Amazon Linux 2023

En tant qu'utilisateur `root` de Linux, ouvrez `/etc/sysconfig/nginx` le fichier dans un éditeur de texte. Par exemple,

```
vi /etc/sysconfig/nginx
```

Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de cryptographie (CU) et le chemin d'accès à votre fichier de configuration OpenSSL :

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>  
OPENSSL_CONF=<path to example-cloudhsm-openssl.cnf>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU. *<path to example-cloudhsm-openssl.cnf>* Remplacez-le par le chemin complet du fichier de configuration dans lequel vous l'avez créé [Pour configurer NGINX pour le fournisseur OpenSSL](#).

Enregistrez le fichier.

RHEL 9 (9.2+)

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Cela peut nécessiter des autorisations root pour Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de cryptographie (CU) et le chemin d'accès à votre fichier de configuration OpenSSL :

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>  
OPENSSL_CONF=<path to example-cloudhsm-openssl.cnf>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU. *<path to example-cloudhsm-openssl.cnf>* Remplacez-le par le chemin complet du fichier de configuration dans lequel vous l'avez créé [Pour configurer NGINX pour le fournisseur OpenSSL](#).

Enregistrez le fichier.

RHEL 10 (10.0+)

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Cela peut nécessiter des autorisations root pour Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de cryptographie (CU) et le chemin d'accès à votre fichier de configuration OpenSSL :

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>  
OPENSSL_CONF=<path to example-cloudhsm-openssl.cnf>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU. *<path to example-cloudhsm-openssl.cnf>* Remplacez-le par le chemin complet du fichier de configuration dans lequel vous l'avez créé [Pour configurer NGINX pour le fournisseur OpenSSL](#).

Enregistrez le fichier.

Ubuntu 24.04

Ouvrez le fichier `/etc/sysconfig/nginx` dans un éditeur de texte. Cela peut nécessiter des autorisations root pour Linux. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur de cryptographie (CU) et le chemin d'accès à votre fichier de configuration OpenSSL :

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
OPENSSL_CONF=<path to example-cloudhsm-openssl.cnf>
```

Remplacez *<CU user name>* et *<password>* par les informations d'identification CU. *<path to example-cloudhsm-openssl.cnf>* Remplacez-le par le chemin complet du fichier de configuration dans lequel vous l'avez créé [Pour configurer NGINX pour le fournisseur OpenSSL](#).

Enregistrez le fichier.

12. Démarrez le serveur web NGINX.

Amazon Linux 2023

Arrêtez tous les processus NGINX

```
$ systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration `systemd` pour récupérer les dernières modifications

```
$ systemctl daemon-reload
```

Démarrez NGINX

```
$ systemctl start nginx
```


RHEL 9 (9.2+)

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration systemd pour récupérer les dernières modifications

```
$ systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ systemctl start nginx
```

RHEL 10 (10.0+)

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration systemd pour récupérer les dernières modifications

```
$ systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ systemctl start nginx
```

Ubuntu 24.04

Arrêtez tout processus NGINX en cours d'exécution

```
$ systemctl stop nginx
```

Rechargez la configuration systemd pour récupérer les dernières modifications

```
$ systemctl daemon-reload
```

Démarrez le processus NGINX

```
$ systemctl start nginx
```

Après avoir configuré NGINX, accédez à [Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré](#)

Configuration du serveur HAProxy Web

Utilisez cette section pour configurer HAProxy avec le fournisseur OpenSSL. Les exemples suivants montrent comment procéder à la configuration à l'HAProxy aide de vos certificats et clés CloudHSM.

Pour configurer HAProxy pour le fournisseur OpenSSL

1. Sauvegardez le fichier de certificat combiné existant s'il existe :

```
$ cp server-combined.pem server-combined.pem.backup
```

2. Créez un fichier de certificat combiné pour HAProxy utiliser votre certificat et la fausse clé PEM CloudHSM :

```
$ cat server.crt server.key > server-combined.pem
```

3. Sauvegardez la HAProxy configuration existante :

```
$ cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.cfg.backup
```

4. Créez une nouvelle configuration de déchargement TLS CloudHSM à l'adresse suivante : `/etc/haproxy/haproxy.cfg`

```
global
    daemon
    ssl-provider cloudhsm
    # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
    # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/haproxy/dhparams.pem 2048
    # ssl-dh-param-file /etc/haproxy/dhparams.pem
    ssl-default-bind-ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-
GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-
AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-
SHA256:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-
```

```
GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305
    ssl-default-bind-ciphersuites
    TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
    ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets

defaults
    mode http
    timeout connect 5000ms
    timeout client 50000ms
    timeout server 50000ms

frontend haproxy_frontend
    bind *:443 ssl crt /path/to/server-combined.pem
    default_backend web_servers

backend web_servers
    server web1 127.0.0.1:8080 check
```

Mettez à jour le chemin du certificat pour qu'il corresponde à l'emplacement de votre fichier.

5. Configurez systemd pour utiliser un fichier d'environnement pour HAProxy. L'emplacement dépend de votre distribution Linux.

Amazon Linux and RHEL

Sauvegardez et modifiez le fichier HAProxy de service :

```
$ cp /lib/systemd/system/haproxy.service /lib/systemd/system/
haproxy.service.backup
```

Modifiez `/lib/systemd/system/haproxy.service` et ajoutez la ligne suivante dans la section `[Service]` :

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/haproxy
```

Ubuntu

Sauvegardez et modifiez le fichier HAProxy de service :

```
$ cp /lib/systemd/system/haproxy.service /lib/systemd/system/haproxy.service.backup
```

Modifiez `/lib/systemd/system/haproxy.service` et ajoutez la ligne suivante dans la section `[Service]` :

```
EnvironmentFile=/etc/default/haproxy
```

6. Créez le fichier d'environnement à l'emplacement approprié pour votre système.

Amazon Linux and RHEL

Sauvegardez le fichier d' HAProxy environnement s'il existe :

```
$ cp /etc/sysconfig/haproxy /etc/sysconfig/haproxy.backup
```

Créez le fichier d' HAProxy environnement `/etc/sysconfig/haproxy` avec le contenu suivant :

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Ubuntu

Sauvegardez le fichier d' HAProxy environnement s'il existe :

```
$ cp /etc/default/haproxy /etc/default/haproxy.backup
```

Créez le fichier d' HAProxy environnement `/etc/default/haproxy` avec le contenu suivant :

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

Remplacez `<CU user name>` et `<password>` par vos informations d'identification CU.

7. Rechargez la configuration de Systemd :

```
$ systemctl daemon-reload
```

8. HAProxy Commencez par la configuration de déchargement TLS de CloudHSM :

```
$ systemctl start haproxy
```

Vous pouvez également exécuter HAProxy directement avec un fichier de configuration personnalisé :

```
$ haproxy -f /path/to/haproxy-cloudhsm.cfg
```

Après avoir configuré HAProxy, accédez à [Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré](#).

Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat

Après avoir configuré votre serveur Web pour le SSL/TLS déchargement AWS CloudHSM, ajoutez votre instance de serveur Web à un groupe de sécurité qui autorise le trafic HTTPS entrant. Cela permet aux clients, tels que les navigateurs Web, d'établir une connexion HTTPS avec votre serveur Web. Établissez ensuite une connexion HTTPS avec votre serveur Web et vérifiez qu'il utilise le certificat que vous avez configuré pour le SSL/TLS déchargement. AWS CloudHSM

Rubriques

- [Activation des connexions HTTPS entrantes](#)
- [Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré](#)

Activation des connexions HTTPS entrantes

Pour vous connecter à votre serveur web à partir d'un client (par exemple, un navigateur web), créez un groupe de sécurité qui autorise les connexions HTTPS entrantes. En particulier, il doit autoriser les connexions TCP entrantes sur le port 443. Affectez ce groupe de sécurité à votre serveur web.

Pour créer un groupe de sécurité pour le protocole HTTPS et l'affecter à votre serveur web

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Choisissez Groupes de sécurité dans le panneau de navigation.
3. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
4. Pour Créer un groupe de sécurité, procédez comme suit :

- a. Pour Nom du groupe de sécurité, tapez un nom pour le groupe de sécurité que vous créez.
 - b. (Facultatif) Tapez une description du groupe de sécurité que vous créez.
 - c. Pour VPC, choisissez le VPC qui contient votre instance de serveur web Amazon EC2.
 - d. Sélectionnez Ajouter une règle.
 - e. Pour Type, sélectionnez HTTPS dans la fenêtre déroulante.
 - f. Pour Source, entrez l'emplacement de la source.
 - g. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
5. Dans le panneau de navigation, choisissez Instances.
 6. Cochez la case située en regard de votre instance de serveur web.
 7. Choisissez le menu déroulant Actions en haut de la page. Sélectionnez Sécurité, puis Modifier les groupes de sécurité.
 8. Pour Groupes de sécurité associés, veuillez consulter la zone de recherche, puis choisissez le groupe de sécurité que vous avez créé pour HTTPS. Ensuite, choisissez Ajouter des groupes de sécurité.
 9. Cliquez sur Enregistrer.

Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré

Après avoir ajouté le serveur Web à un groupe de sécurité, vous pouvez vérifier que le SSL/TLS déchargement utilise votre certificat auto-signé. Vous pouvez faire cela à l'aide d'un navigateur web ou avec un outil tel qu'[OpenSSL s_client](#).

Pour vérifier le SSL/TLS déchargement à l'aide d'un navigateur Web

1. Utilisez un navigateur web pour vous connecter à votre serveur web à l'aide du nom DNS public ou de l'adresse IP du serveur. Assurez-vous que l'URL dans la barre d'adresse commence par https://. Par exemple, **`https://ec2-52-14-212-67.us-east-2.compute.amazonaws.com/`**.

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, `https://www.example.com/`) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon](#)

[EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Utilisez votre navigateur web pour afficher le certificat de serveur web. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
 - Pour Mozilla Firefox, consultez [View a Certificate](#) sur le site web de support Mozilla.
 - Pour Google Chrome, consultez [Understand Security Issues](#) sur les Outils Google pour site web des développeurs Google.

D'autres navigateurs web peuvent avoir des fonctions similaires que vous pouvez utiliser pour afficher le certificat de serveur web.

3. Assurez-vous que le SSL/TLS certificat est celui que vous avez configuré pour utiliser sur votre serveur Web.

Pour vérifier le SSL/TLS déchargement avec OpenSSL s_client

1. Exécutez la commande OpenSSL suivante pour vous connecter à votre serveur web en utilisant le protocole HTTPS. *<server name>* Remplacez-le par le nom DNS public ou l'adresse IP de votre serveur Web.

```
openssl s_client -connect <server name>:443
```

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, <https://www.example.com/>) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Assurez-vous que le SSL/TLS certificat est celui que vous avez configuré pour utiliser sur votre serveur Web.

Vous disposez maintenant d'un site web sécurisé avec HTTPS. La clé privée du serveur Web est stockée dans un HSM de votre AWS CloudHSM cluster.

Pour ajouter un équilibreur de charge, veuillez consulter [Ajoutez un équilibreur de charge avec Elastic Load Balancing pour AWS CloudHSM\(facultatif\)](#).

AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat avec JSSE

Cette rubrique fournit des step-by-step instructions pour configurer le SSL/TLS déchargement à l'aide de Java Secure Socket Extension (JSSE) avec le SDK AWS CloudHSM JCE.

Rubriques

- [Présentation de](#)
- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)
- [Étape 2 : générer ou importer une clé privée et un SSL/TLS certificat](#)
- [Étape 3 : Configurer le serveur web Tomcat](#)
- [Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat](#)

Présentation de

Dans AWS CloudHSM, les serveurs Web Tomcat fonctionnent sous Linux pour prendre en charge le protocole HTTPS. Le SDK AWS CloudHSM JCE fournit une interface qui peut être utilisée avec JSSE (Java Secure Socket Extension) HSMs pour permettre l'utilisation de tels serveurs Web. AWS CloudHSM JCE est le pont qui connecte JSSE à votre cluster AWS CloudHSM. JSSE est une API Java pour les protocoles SSL (Secure Sockets Layer) et TLS (Transport Layer Security).

Étape 1 : Configurer les prérequis

Suivez ces prérequis pour utiliser un serveur Web Tomcat à des AWS CloudHSM fins de SSL/TLS déchargement sous Linux. Ces conditions préalables doivent être remplies pour configurer le SSL/TLS déchargement du serveur Web avec le SDK client 5 et un serveur Web Tomcat.

Note

Les différentes plateformes ont des prérequis différents. Suivez toujours les étapes d'installation adaptées à votre plateforme.

Conditions préalables

- Une instance Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Linux avec un serveur Web Tomcat installé.
- Un [utilisateur de chiffrement](#) (CU) propriétaire et gestionnaire de la clé privée du serveur web sur le HSM.
- AWS CloudHSM Cluster actif avec au moins deux modules de sécurité matériels (HSMs) sur lesquels [JCE for Client SDK 5](#) est installé et configuré.

Note

Vous pouvez utiliser un seul cluster HSM, mais vous devez d'abord désactiver la durabilité des clés client. Pour plus d'informations, voir [Gérer les paramètres de durabilité des clés client](#) et [Outil de configuration du SDK client 5](#).

Comment répondre aux prérequis

1. Installez et configurez le JCE AWS CloudHSM sur un AWS CloudHSM cluster actif comportant au moins deux modules de sécurité matériels (HSMs). Pour plus d'informations sur l'installation, consultez [JCE for Client SDK 5](#).
2. Sur une instance Linux EC2 ayant accès à votre AWS CloudHSM cluster, suivez les [instructions d'Apache Tomcat](#) pour télécharger et installer le serveur Web Tomcat.
3. Utilisez la [CLI CloudHSM](#) pour créer un utilisateur de chiffrement (CU). Pour plus d'informations sur la gestion des utilisateurs HSM, consultez la section [Gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM](#).

Tip

Conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU. Vous en aurez besoin plus tard pour générer ou importer la clé privée HTTPS et le certificat de votre serveur web.

4. Pour configurer JCE avec Java Keytool, suivez les instructions de [Utilisez le SDK client 5 pour intégrer AWS CloudHSM Java Keytool et Jarsigner](#).

Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Étape 2 : générer ou importer une clé privée et un SSL/TLS certificat](#).

Remarques

- Pour utiliser Security-Enhanced Linux (SELinux) et les serveurs Web, vous devez autoriser les connexions TCP sortantes sur le port 2223, qui est le port utilisé par le SDK client 5 pour communiquer avec le HSM.
- Pour créer et activer un cluster et donner à une instance EC2 l'accès au cluster, suivez les étapes décrites dans [Démarrer avec AWS CloudHSM](#). Cette section fournit des step-by-step instructions pour créer un cluster actif avec un HSM et une instance client Amazon EC2. Vous pouvez utiliser cette instance client comme serveur web.
- Pour éviter de désactiver la durabilité des clés client, ajoutez plusieurs HSM à votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#).
- Vous pouvez utiliser un SSH ou PuTTY pour vous connecter à votre instance client. Pour plus d'informations, consultez [Connexion à votre instance Linux à l'aide de SSH](#) ou [Connexion à votre instance Linux à partir de Windows à l'aide de PuTTY](#) dans la documentation Amazon EC2.

Étape 2 : générer ou importer une clé privée et un SSL/TLS certificat

Pour activer le protocole HTTPS, votre application de serveur Web Tomcat a besoin d'une clé privée et d'un SSL/TLS certificat correspondant. Pour utiliser le SSL/TLS téléchargement du serveur Web avec AWS CloudHSM, vous devez stocker la clé privée dans un HSM de votre AWS CloudHSM cluster.

Note

Si vous ne disposez pas encore d'une clé privée et d'un certificat correspondant, générez une clé privée dans un HSM. Vous utilisez la clé privée pour créer une demande de signature de certificat (CSR), que vous utilisez pour créer le SSL/TLS certificat.

Vous créez un AWS CloudHSM KeyStore fichier local qui contient une référence à votre clé privée sur le HSM et le certificat associé. Votre serveur Web utilise le AWS CloudHSM KeyStore fichier pour identifier la clé privée sur le HSM lors du SSL/TLS téléchargement.

Rubriques

- [Générer une clé privée](#)
- [Générer un certificat signé automatiquement.](#)

Générer une clé privée

Cette section explique comment générer une paire de clés à l'aide du JDK KeyTool from. Une fois qu'une paire de clés est générée dans le HSM, vous pouvez l'exporter sous forme de KeyStore fichier et générer le certificat correspondant.

En fonction de votre cas d'utilisation, vous pouvez générer une paire de clés RSA ou EC. Les étapes suivantes montrent comment générer une paire de clés RSA.

Utilisez la **genkeypair** commande in KeyTool pour générer une paire de clés RSA

1. Après avoir remplacé les informations **<VARIABLES>** ci-dessous par vos données spécifiques, utilisez la commande suivante pour générer un fichier keystore nommé `jsse_keystore.keystore`, qui contiendra une référence à votre clé privée sur le HSM.

```
$ keytool -genkeypair -alias <UNIQUE ALIAS FOR KEYS> -keyalg <KEY ALGORITHM> -  
keysize <KEY SIZE> -sigalg <SIGN ALGORITHM> \  
-keystore <PATH>/<JSSE KEYSTORE NAME>.keystore -storetype CLOUDHSM \  
-dname CERT_DOMAIN_NAME \  
-J-classpath '-J'$JAVA_LIB'/*:/opt/cloudhsm/java/*:./*' \  
-provider "com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmProvider" \  
-providerpath "$CLOUDHSM_JCE_LOCATION" \  
-keypass <KEY PASSWORD> -storepass <KEYSTORE PASSWORD>
```

- **<PATH>**: chemin vers lequel vous souhaitez générer votre fichier keystore.
- **<UNIQUE ALIAS FOR KEYS>**: Ceci est utilisé pour identifier de manière unique votre clé sur le HSM. Cet alias sera défini comme attribut LABEL pour la clé.
- **<KEY PASSWORD>**: Nous stockons la référence à votre clé dans le fichier keystore local, et ce mot de passe protège cette référence locale.
- **<KEYSTORE PASSWORD>**: Il s'agit du mot de passe de votre fichier keystore local.
- **<JSSE KEYSTORE NAME>**: nom du fichier Keystore.
- **<CERT DOMAIN NAME>**: Nom distinctif X.500.
- **<KEY ALGORITHM>**: algorithme clé pour générer une paire de clés (par exemple, RSA et EC).
- **<KEY SIZE>**: taille de clé pour générer une paire de clés (par exemple, 2048, 3072 et 4096).
- **<SIGN ALGORITHM>**: taille de clé pour générer une paire de clés (par exemple, SHA1with RSA, SHA224with RSA, SHA256with RSA et SHA384with RSA). SHA512with

2. Pour confirmer le succès de la commande, entrez la commande suivante et vérifiez que vous avez correctement généré une paire de clés RSA.

```
$ ls <PATH>/<JSSE KEYSTORE NAME>.keystore
```

Générer un certificat signé automatiquement.

Une fois que vous avez généré une clé privée avec le fichier keystore, vous pouvez utiliser ce fichier pour générer une demande de signature de certificat (CSR) et un certificat.

Dans un environnement de production, vous utilisez généralement une autorité de certification (CA) pour créer un certificat émis par une demande de signature de certificat (CSR). L'autorité de certification n'est pas nécessaire pour un environnement de test. Si vous utilisez une autorité de certification, envoyez-lui le fichier CSR et utilisez le SSL/TLS certificat signé qu'elle vous fournit sur votre serveur Web pour HTTPS.

Au lieu d'utiliser une autorité de certification, vous pouvez utiliser le KeyTool pour créer un certificat auto-signé. Les certificats auto-signés ne sont pas approuvés par les navigateurs et ne doivent pas être utilisés dans les environnements de production. Ils peuvent cependant être utilisés dans les environnements de test.

Warning

Les certificats auto-signés doivent uniquement être utilisés dans un environnement de test. Pour un environnement de production, utilisez une méthode plus sécurisée telle qu'une autorité de certification pour créer un certificat.

Générez un certificat

1. Obtenez une copie de votre fichier keystore généré lors d'une étape précédente.
2. Exécutez la commande suivante pour KeyTool créer une demande de signature de certificat (CSR).

```
$ keytool -certreq -keyalg RSA -alias unique_alias_for_key -file certreq.csr \
  -keystore <JSSE KEYSTORE NAME>.keystore -storetype CLOUDHSM \
  -J-classpath '-J$JAVA_LIB/*:/opt/cloudhsm/java/*:./*' \
  -keypass <KEY PASSWORD> -storepass <KEYSTORE PASSWORD>
```

 Note

Le fichier de sortie de la demande de signature de certificat est `certreq.csr`.

Signer un certificat

- Après avoir remplacé les informations *<VARIABLES>* ci-dessous par vos données spécifiques, exécutez la commande suivante pour signer votre CSR avec votre clé privée sur votre HSM. Cette opération crée un certificat auto-signé.

```
$ keytool -gencert -infile certreq.csr -outfile certificate.crt \  
-alias <UNIQUE ALIAS FOR KEYS> -keypass <KEY_PASSWORD> -  
storepass <KEYSTORE_PASSWORD> -sigalg SIG_ALG \  
-storetype CLOUDHSM -J-classpath '-J$JAVA_LIB/*:/opt/cloudhsm/java/*:./*' \  
-keystore jsse_keystore.keystore
```

 Note

`certificate.crt` est le certificat signé qui utilise la clé privée de l'alias.

Importer un certificat dans Keystore

- Après avoir remplacé les informations *<VARIABLES>* ci-dessous par vos données spécifiques, exécutez la commande suivante pour importer un certificat signé en tant que certificat fiable. Cette étape stockera le certificat dans l'entrée du keystore identifiée par un alias.

```
$ keytool -import -alias <UNIQUE ALIAS FOR KEYS> -keystore jsse_keystore.keystore \  
-file certificate.crt -storetype CLOUDHSM \  
-v -J-classpath '-J$JAVA_LIB/*:/opt/cloudhsm/java/*:./*' \  
-keypass <KEY_PASSWORD> -storepass <KEYSTORE_PASSWORD>
```

Convertir un certificat en PEM

- Exécutez la commande suivante pour convertir le fichier de certificat signé (`.crt`) en PEM. Le fichier PEM sera utilisé pour envoyer la demande depuis le client HTTP.

```
$ openssl x509 -inform der -in certificate.crt -out certificate.pem
```

Une fois ces étapes terminées, passez à l'[étape 3 : Configuration du serveur Web](#).

Étape 3 : Configurer le serveur web Tomcat

Mettez à jour votre configuration de logiciel serveur web pour utiliser le certificat HTTPS et le fichier PEM correspondant que vous avez créé à l'étape précédente. N'oubliez pas de sauvegarder vos certificats et clés existants avant de commencer. Cela terminera la configuration de votre logiciel de serveur Web Linux pour le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM. Pour plus d'informations, consultez [Référence de configuration Apache Tomcat 9](#).

Arrêtez le server.

- Après avoir remplacé ce qui **<VARIABLES>** suit par vos données spécifiques, exécutez la commande suivante pour arrêter le serveur Tomcat avant de mettre à jour la configuration

```
$ /<TOMCAT DIRECTORY>/bin/shutdown.sh
```

- <TOMCAT DIRECTORY>**: votre répertoire d'installation de Tomcat.

Mettre à jour le chemin de classe Tomcat

- Connectez-vous à votre instance client .
- Localisez le dossier d'installation de Tomcat.
- Après avoir remplacé ce qui **<VARIABLES>** suit par vos données spécifiques, utilisez la commande suivante pour ajouter la bibliothèque Java et le chemin AWS CloudHSM Java dans Tomcatclasspath, situés dans le Tomcat/bin/catalina fichier .sh.

```
$ sed -i 's@CLASSPATH="$CLASSPATH"$CATALINA_HOME"/bin/\nbootstrap.jar@CLASSPATH="$CLASSPATH"$CATALINA_HOME"/bin/bootstrap.jar:"\n    <JAVA LIBRARY>"'/*:/opt/cloudhsm/java/*:.//*@' <TOMCAT PATH> /bin/\ncatalina.sh
```

- <JAVA LIBRARY>**: emplacement de la bibliothèque Java JRE.
- <TOMCAT PATH>**: dossier d'installation de Tomcat.

Ajoutez un connecteur HTTPS dans la configuration du serveur.

1. Accédez au dossier d'installation de Tomcat.
2. Après avoir remplacé les informations **<VARIABLES>** ci-dessous par vos données spécifiques, utilisez la commande suivante pour ajouter un connecteur HTTPS afin d'utiliser les certificats générés dans les conditions préalables :

```
$ sed -i '/<Connector port="8080"/i <Connector port="\443\" maxThreads="\200\"
scheme="\https\" secure="\true\" SSLEnabled="\true\" keystoreType="\CLOUDHSM\"
keystoreFile="\
    <CUSTOM DIRECTORY>/<JSSE KEYSTORE NAME>.keystore\" keystorePass="\<KEYSTORE
PASSWORD>\\" keyPass="\<KEY PASSWORD>
    \\" keyAlias="\<UNIQUE ALIAS FOR KEYS>" clientAuth="\false\" sslProtocol=
"\TLS\"/>' <TOMCAT PATH>/conf/server.xml
```

- **<CUSTOM DIRECTORY>**: répertoire dans lequel se trouve le fichier keystore.
- **<JSSE KEYSTORE NAME>**: nom du fichier Keystore.
- **<KEYSTORE PASSWORD>**: Il s'agit du mot de passe de votre fichier keystore local.
- **<KEY PASSWORD>**: Nous stockons la référence à votre clé dans le fichier keystore local, et ce mot de passe protège cette référence locale.
- **<UNIQUE ALIAS FOR KEYS>**: Ceci est utilisé pour identifier de manière unique votre clé sur le HSM. Cet alias sera défini comme attribut LABEL pour la clé.
- **<TOMCAT PATH>**: chemin d'accès à votre dossier Tomcat.

Démarrez le serveur

- Après avoir remplacé les données **<VARIABLES>** ci-dessous par vos données spécifiques, utilisez la commande suivante pour démarrer Tomcat Server :

```
$ /<TOMCAT DIRECTORY>/bin/startup.sh
```

Note

<TOMCAT DIRECTORY> est le nom de votre répertoire d'installation Tomcat.

Après que vous avez mis à jour votre configuration de serveur web, accédez à [Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat](#).

Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat

Après avoir configuré votre serveur Web pour le SSL/TLS déchargement AWS CloudHSM, ajoutez votre instance de serveur Web à un groupe de sécurité qui autorise le trafic HTTPS entrant. Cela permet aux clients, tels que les navigateurs Web, d'établir une connexion HTTPS avec votre serveur Web. Établissez ensuite une connexion HTTPS avec votre serveur Web et vérifiez qu'il utilise le certificat que vous avez configuré pour le SSL/TLS déchargement. AWS CloudHSM

Rubriques

- [Activation des connexions HTTPS entrantes](#)
- [Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré](#)

Activation des connexions HTTPS entrantes

Pour vous connecter à votre serveur web à partir d'un client (par exemple, un navigateur web), créez un groupe de sécurité qui autorise les connexions HTTPS entrantes. En particulier, il doit autoriser les connexions TCP entrantes sur le port 443. Affectez ce groupe de sécurité à votre serveur web.

Pour créer un groupe de sécurité pour le protocole HTTPS et l'affecter à votre serveur web

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Choisissez Groupes de sécurité dans le panneau de navigation.
3. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
4. Pour Créer un groupe de sécurité, procédez comme suit :
 - a. Pour Nom du groupe de sécurité, tapez un nom pour le groupe de sécurité que vous créez.
 - b. (Facultatif) Tapez une description du groupe de sécurité que vous créez.
 - c. Pour VPC, choisissez le VPC qui contient votre instance de serveur web Amazon EC2.
 - d. Sélectionnez Ajouter une règle.
 - e. Pour Type, sélectionnez HTTPS dans la fenêtre déroulante.
 - f. Pour Source, entrez l'emplacement de la source.
 - g. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
5. Dans le panneau de navigation, choisissez Instances.

6. Cochez la case située en regard de votre instance de serveur web.
7. Choisissez le menu déroulant Actions en haut de la page. Sélectionnez Sécurité, puis Modifier les groupes de sécurité.
8. Pour Groupes de sécurité associés, veuillez consulter la zone de recherche, puis choisissez le groupe de sécurité que vous avez créé pour HTTPS. Ensuite, choisissez Ajouter des groupes de sécurité.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré

Après avoir ajouté le serveur Web à un groupe de sécurité, vous pouvez vérifier que le SSL/TLS déchargement utilise votre certificat auto-signé. Vous pouvez faire cela à l'aide d'un navigateur web ou avec un outil tel qu'[OpenSSL s_client](#).

Pour vérifier le SSL/TLS déchargement à l'aide d'un navigateur Web

1. Utilisez un navigateur web pour vous connecter à votre serveur web à l'aide du nom DNS public ou de l'adresse IP du serveur. Assurez-vous que l'URL dans la barre d'adresse commence par https://. Par exemple, **`https://ec2-52-14-212-67.us-east-2.compute.amazonaws.com/`**.

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, `https://www.example.com/`) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Utilisez votre navigateur web pour afficher le certificat de serveur web. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
- Pour Mozilla Firefox, consultez [View a Certificate](#) sur le site web de support Mozilla.
 - Pour Google Chrome, consultez [Understand Security Issues](#) sur les Outils Google pour site web des développeurs Google.

D'autres navigateurs web peuvent avoir des fonctions similaires que vous pouvez utiliser pour afficher le certificat de serveur web.

3. Assurez-vous que le SSL/TLS certificat est celui que vous avez configuré pour utiliser sur votre serveur Web.

Pour vérifier le SSL/TLS déchargement avec OpenSSL s_client

1. Exécutez la commande OpenSSL suivante pour vous connecter à votre serveur web en utilisant le protocole HTTPS. `<server name>` Remplacez-le par le nom DNS public ou l'adresse IP de votre serveur Web.

```
openssl s_client -connect <server name>:443
```

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, <https://www.example.com/>) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Assurez-vous que le SSL/TLS certificat est celui que vous avez configuré pour utiliser sur votre serveur Web.

Vous disposez maintenant d'un site web sécurisé avec HTTPS. La clé privée du serveur Web est stockée dans un HSM de votre AWS CloudHSM cluster.

Pour ajouter un équilibreur de charge, veuillez consulter [Ajoutez un équilibreur de charge avec Elastic Load Balancing pour AWS CloudHSM\(facultatif\)](#).

AWS CloudHSM Déchargement SSL/TLS sous Windows à l'aide d'IIS avec KSP

Ce didacticiel fournit des step-by-step instructions pour configurer le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM sur un serveur Web Windows.

Rubriques

- [Présentation de](#)
- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)
- [Étape 2 : Créer une demande de signature de certificat \(CSR\) et un certificat](#)
- [Étape 3 : Configurer le serveur web](#)
- [Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat](#)

Présentation de

Sous Windows, l'application serveur web [Internet Information Services \(IIS\) pour Windows Server](#) prend en charge HTTPS en mode natif. Le [fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés \(KSP\) pour l'API cryptographique : Next Generation \(CNG\) de Microsoft](#) fournit l'interface qui permet à IIS d'utiliser le contenu de votre cluster pour le HSMs déchargement cryptographique et le stockage de clés. Le AWS CloudHSM KSP est le pont qui connecte IIS à votre AWS CloudHSM cluster.

Ce didacticiel vous montre comment effectuer les opérations suivantes :

- Installez le logiciel du serveur web sur une instance Amazon EC2.
- Configurez le logiciel du serveur Web pour qu'il prenne en charge le protocole HTTPS avec une clé privée stockée dans votre cluster AWS CloudHSM .
- (Facultatif) Utilisez Amazon EC2 pour créer une deuxième instance de serveur Web et Elastic Load Balancing pour créer un équilibreur de charge. L'utilisation d'un équilibreur de charge peut accroître les performances en répartissant la charge sur plusieurs serveurs. Elle peut également assurer la redondance et une meilleure disponibilité en cas de défaillance d'un ou plusieurs serveurs.

Lorsque vous êtes prêt à commencer, consultez [Étape 1 : Configurer les prérequis](#).

Étape 1 : Configurer les prérequis

Les différentes plateformes ont des prérequis différents. Utilisez la section des prérequis ci-dessous qui correspond à votre plateforme.

Rubriques

- [Prérequis pour le SDK client 5](#)
- [Prérequis pour le SDK client 3](#)

Prérequis pour le SDK client 5

Pour configurer le SSL/TLS déchargement du serveur Web avec AWS CloudHSM, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS CloudHSM cluster actif avec au moins un HSM.
- Une instance Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Windows avec les logiciels suivants installés :
 - Le logiciel AWS CloudHSM client pour Windows.
 - Internet Information Services (IIS) pour Windows Server.
- Un [utilisateur de chiffrement](#) (CU) propriétaire et gestionnaire de la clé privée du serveur web sur le HSM.

Note

Ce didacticiel utilise Microsoft Windows Server 2019. Microsoft Windows Server 2016 et 2022 sont également pris en charge.

Pour configurer une instance Windows Server et créer un utilisateur de chiffrement sur le HSM

1. Suivez les étapes de [Prise en main](#). Lorsque vous lancez le client Amazon EC2, choisissez une AMI Windows Server 2019. Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous disposez d'un cluster actif avec au moins un HSM. Vous disposez également d'une instance client Amazon EC2 exécutant Windows Server sur laquelle le logiciel AWS CloudHSM client pour Windows est installé.
2. (Facultatif) Ajoutez-en HSMs d'autres à votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#).
3. Connectez-vous à votre serveur Windows. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
4. Utilisez la CLI CloudHSM pour créer un utilisateur de chiffrement (CU). Conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU. Vous en aurez besoin pour terminer l'étape suivante.

 Note

Pour plus d'informations sur la création d'un utilisateur, consultez [Gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM](#).

5. [Définissez les informations d'identification de connexion pour le HSM](#), à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe CU que vous avez créés à l'étape précédente.
6. À l'étape 5, si vous avez utilisé le Gestionnaire d'informations d'identification Windows pour définir les informations d'identification HSM, téléchargez [psexec.exe](#) depuis SysInternals pour exécuter la commande suivante sous le nom NT Authority \ SYSTEM :

```
psexec.exe -s "C:\Program Files\Amazon\CloudHsm\tools\set_cloudhsm_credentials.exe"  
--username <USERNAME> --password <PASSWORD>
```

Remplacez **<USERNAME>** et par **<PASSWORD>** les informations d'identification HSM.

Pour installer IIS sur Windows Server

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Sur votre serveur Windows Server, démarrez le Server Manager (Gestionnaire de serveurs).
3. Dans le tableau de bord du Server Manager (Gestionnaire de serveurs), choisissez Add roles and features (Ajouter des rôles et des fonctions).
4. Prenez connaissance des informations contenues dans le fichier Before you begin (Avant de commencer), puis choisissez Next (Suivant).
5. Pour Installation Type (Type d'installation), choisissez Role-based or feature-based installation (Installation basée sur un rôle ou une fonction). Ensuite, sélectionnez Suivant.
6. Pour Server Selection (Sélection de serveur), choisissez Select a server from the server pool (Sélectionner un serveur du pool de serveurs). Ensuite, sélectionnez Suivant.
7. Pour Server Roles (Rôles de serveur), procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez Web Server (IIS).
 - b. Pour Add features that are required for Web Server (IIS) (Ajouter des fonctions qui sont requises pour le serveur Web (IIS)), choisissez Add Features (Ajouter des fonctions).

- c. Choisissez Suivant pour finaliser la sélection de rôles de serveur.
8. Pour Features (Fonctions), acceptez les valeurs par défaut. Ensuite, sélectionnez Suivant.
9. Lisez les informations Web Server Role (IIS) (Rôle du serveur Web (IIS)). Ensuite, sélectionnez Suivant.
10. Pour Select role services (Sélectionner les services de rôle), acceptez les valeurs par défaut ou modifiez les paramètres comme souhaité. Ensuite, sélectionnez Suivant.
11. Pour Confirmation, lisez les informations de confirmation. Choisissez ensuite Install (Installer).
12. Une fois l'installation terminée, choisissez Close (Fermer).

Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Étape 2 : Créer une demande de signature de certificat \(CSR\) et un certificat](#).

Prérequis pour le SDK client 3

Pour configurer le SSL/TLS déchargement du serveur Web avec AWS CloudHSM, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS CloudHSM cluster actif avec au moins un HSM.
- Une instance Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Windows avec les logiciels suivants installés :
 - Le logiciel AWS CloudHSM client pour Windows.
 - Internet Information Services (IIS) pour Windows Server.
- Un [utilisateur de chiffrement](#) (CU) propriétaire et gestionnaire de la clé privée du serveur web sur le HSM.

Note

Ce didacticiel utilise Microsoft Windows Server 2016. Microsoft Windows Server 2012 est également pris en charge, mais Microsoft Windows Server 2012 R2 ne l'est pas.

Pour configurer une instance Windows Server et créer un utilisateur de chiffrement sur le HSM

1. Suivez les étapes de [Prise en main](#). Lorsque vous lancez le client Amazon EC2, choisissez une AMI Windows Server 2016 ou Windows Server 2012. Une fois que vous avez terminé ces

étapes, vous disposez d'un cluster actif avec au moins un HSM. Vous disposez également d'une instance client Amazon EC2 exécutant Windows Server sur laquelle le logiciel AWS CloudHSM client pour Windows est installé.

2. (Facultatif) Ajoutez-en HSMs d'autres à votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#).
3. Connectez-vous à votre serveur Windows. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
4. Utilisez la CLI CloudHSM pour créer un utilisateur de chiffrement (CU). Conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU. Vous en aurez besoin pour terminer l'étape suivante.

 Note

Pour plus d'informations sur la création d'un utilisateur, consultez [Gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM](#).

5. [Définissez les informations d'identification de connexion pour le HSM](#), à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe CU que vous avez créés à l'étape précédente.
6. À l'étape 5, si vous avez utilisé le Gestionnaire d'informations d'identification Windows pour définir les informations d'identification HSM, téléchargez [psexec.exe](#) depuis SysInternals pour exécuter la commande suivante sous le nom NT Authority \ SYSTEM :

```
psexec.exe -s "C:\Program Files\Amazon\CloudHsm\tools\set_cloudhsm_credentials.exe"  
--username <USERNAME> --password <PASSWORD>
```

Remplacez **<USERNAME>** et par **<PASSWORD>** les informations d'identification HSM.

Pour installer IIS sur Windows Server

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Sur votre serveur Windows Server, démarrez le Server Manager (Gestionnaire de serveurs).
3. Dans le tableau de bord du Server Manager (Gestionnaire de serveurs), choisissez Add roles and features (Ajouter des rôles et des fonctions).
4. Prenez connaissance des informations contenues dans le fichier Before you begin (Avant de commencer), puis choisissez Next (Suivant).

5. Pour Installation Type (Type d'installation), choisissez Role-based or feature-based installation (Installation basée sur un rôle ou une fonction). Ensuite, sélectionnez Suivant.
6. Pour Server Selection (Sélection de serveur), choisissez Select a server from the server pool (Sélectionner un serveur du pool de serveurs). Ensuite, sélectionnez Suivant.
7. Pour Server Roles (Rôles de serveur), procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez Web Server (IIS).
 - b. Pour Add features that are required for Web Server (IIS) (Ajouter des fonctions qui sont requises pour le serveur Web (IIS)), choisissez Add Features (Ajouter des fonctions).
 - c. Choisissez Suivant pour finaliser la sélection de rôles de serveur.
8. Pour Features (Fonctions), acceptez les valeurs par défaut. Ensuite, sélectionnez Suivant.
9. Lisez les informations Web Server Role (IIS) (Rôle du serveur Web (IIS)). Ensuite, sélectionnez Suivant.
10. Pour Select role services (Sélectionner les services de rôle), acceptez les valeurs par défaut ou modifiez les paramètres comme souhaité. Ensuite, sélectionnez Suivant.
11. Pour Confirmation, lisez les informations de confirmation. Choisissez ensuite Install (Installer).
12. Une fois l'installation terminée, choisissez Close (Fermer).

Une fois que vous avez terminé ces étapes, consultez [Étape 2 : Créer une demande de signature de certificat \(CSR\) et un certificat](#).

Étape 2 : Créer une demande de signature de certificat (CSR) et un certificat

Pour activer le protocole HTTPS, votre serveur Web a besoin d'un SSL/TLS certificat et d'une clé privée correspondante. Pour utiliser le SSL/TLS téléchargement avec AWS CloudHSM, vous devez stocker la clé privée dans le HSM de votre AWS CloudHSM cluster. Pour ce faire, vous utilisez le [fournisseur de stockage de clés \(KSP\)AWS CloudHSM pour l'API Cryptography : Next Generation \(CNG\) de Microsoft](#) afin de créer une demande de signature de certificat (CSR). Ensuite, vous accordez la CSR à une autorité de certification (CA), qui signe la CSR pour produire un certificat.

Rubriques

- [Création d'un CSR avec le SDK client 5](#)
- [Création d'un CSR avec le SDK client 3](#)
- [Obtention et importation d'un certificat signé](#)

Création d'un CSR avec le SDK client 5

1. Sur votre Windows Server, utilisez un éditeur de texte pour créer un fichier de demande de certificat nommé `IISCertRequest.inf`. L'exemple suivant montre le contenu d'un exemple de fichier `IISCertRequest.inf`. Pour plus d'informations sur les sections, les clés et les valeurs que vous pouvez spécifier dans le fichier, consultez la [documentation Microsoft](#). Ne modifiez pas la valeur `ProviderName`.

```
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
[NewRequest]
Subject = "CN=example.com,C=US,ST=Washington,L=Seattle,O=ExampleOrg,OU=WebServer"
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "CloudHSM Key Storage Provider"
KeyUsage = 0xf0
MachineKeySet = True
[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1
```

2. Utilisez la [certreqcommande Windows](#) pour créer un CSR à partir du `IISCertRequest.inf` fichier que vous avez créé à l'étape précédente. L'exemple suivant enregistre la CSR dans un fichier nommé `IISCertRequest.csr`. Si vous avez utilisé un nom de fichier différent pour votre fichier de demande de certificat, remplacez-le *`IISCertRequest.inf`* par le nom de fichier approprié. Vous pouvez éventuellement le *`IISCertRequest.csr`* remplacer par un autre nom de fichier pour votre fichier CSR.

```
C:\>certreq -new IISCertRequest.inf IISCertRequest.csr
```

```
CertReq: Request Created
```

Le fichier `IISCertRequest.csr` contient votre CSR. Vous avez besoin de cette CSR pour obtenir un certificat signé.

Création d'un CSR avec le SDK client 3

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

2. Utilisez la commande suivante pour démarrer le daemon AWS CloudHSM client.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Windows

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe  
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

3. Sur votre Windows Server, utilisez un éditeur de texte pour créer un fichier de demande de certificat nommé `IISCertRequest.inf`. L'exemple suivant montre le contenu d'un exemple de fichier `IISCertRequest.inf`. Pour plus d'informations sur les sections, les clés et les valeurs que vous pouvez spécifier dans le fichier, consultez la [documentation Microsoft](#). Ne modifiez pas la valeur `ProviderName`.

```
[Version]  
Signature = "$Windows NT$"  
[NewRequest]  
Subject = "CN=example.com,C=US,ST=Washington,L=Seattle,O=ExampleOrg,OU=WebServer"  
HashAlgorithm = SHA256  
KeyAlgorithm = RSA  
KeyLength = 2048  
ProviderName = "Cavium Key Storage Provider"  
KeyUsage = 0xf0  
MachineKeySet = True  
[EnhancedKeyUsageExtension]  
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1
```

4. Utilisez la [certreqcommande Windows](#) pour créer un CSR à partir du `IISCertRequest.inf` fichier que vous avez créé à l'étape précédente. L'exemple suivant enregistre la CSR dans un fichier nommé `IISCertRequest.csr`. Si vous avez utilisé un nom de fichier différent pour votre fichier de demande de certificat, remplacez-le *IISCertRequest.inf* par le nom de fichier approprié. Vous pouvez éventuellement le *IISCertRequest.csr* remplacer par un autre nom de fichier pour votre fichier CSR.

```
C:\>certreq -new IISCertRequest.inf IISCertRequest.csr  
SDK Version: 2.03  
  
CertReq: Request Created
```

Le fichier `IISCertRequest.csr` contient votre CSR. Vous avez besoin de cette CSR pour obtenir un certificat signé.

Obtention et importation d'un certificat signé

Dans un environnement de production, vous utilisez généralement une autorité de certification (CA) pour créer un certificat émis par une demande de signature de certificat (CSR). L'autorité de certification n'est pas nécessaire pour un environnement de test. Si vous utilisez une autorité de certification, envoyez-lui le fichier CSR (`IISCertRequest.csr`) et utilisez-la pour créer un SSL/TLS certificat signé.

Au lieu d'utiliser une autorité de certification, vous pouvez utiliser un outil comme [OpenSSL](#) pour créer un certificat auto-signé.

Warning

Les certificats auto-signés ne sont pas approuvés par les navigateurs et ne doivent pas être utilisés dans les environnements de production. Ils peuvent cependant être utilisés dans les environnements de test.

Les procédures suivantes montrent comment créer un certificat auto-signé et l'utiliser pour signer la CSR de votre serveur web.

Pour créer un certificat auto-signé

1. Utilisez la commande OpenSSL suivante pour créer une clé privée. Vous pouvez éventuellement le *SelfSignedCA.key* remplacer par le nom du fichier contenant votre clé privée.

```
openssl genrsa -aes256 -out SelfSignedCA.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for SelfSignedCA.key:
Verifying - Enter pass phrase for SelfSignedCA.key:
```

2. Utilisez la commande OpenSSL suivante pour créer un certificat d'émission auto-signé avec la clé privée que vous avez créée à l'étape précédente. Il s'agit d'une commande interactive.

Lisez les instructions à l'écran et suivez les invites. *SelfSignedCA.key* Remplacez-le par le nom du fichier contenant votre clé privée (s'il est différent). Vous pouvez éventuellement le *SelfSignedCA.crt* remplacer par le nom du fichier contenant votre certificat auto-signé.

```
openssl req -new -x509 -days 365 -key SelfSignedCA.key -out SelfSignedCA.crt
```

Enter pass phrase for SelfSignedCA.key:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:

State or Province Name (full name) [Some-State]:

Locality Name (eg, city) []:

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:

Organizational Unit Name (eg, section) []:

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:

Email Address []:

Pour utiliser votre certificat auto-signé pour signer la CSR du serveur web

- Utilisez la commande OpenSSL suivante pour utiliser votre clé privée et le certificat auto-signé pour signer la CSR. Remplacez les éléments suivants par les noms des fichiers qui contiennent les données correspondantes (en cas de différence).
- *IISCertRequest.csr*— Le nom du fichier contenant le CSR de votre serveur Web
- *SelfSignedCA.crt*— Le nom du fichier contenant votre certificat auto-signé
- *SelfSignedCA.key*— Le nom du fichier contenant votre clé privée
- *IISCert.crt*— Le nom du fichier qui doit contenir le certificat signé de votre serveur Web

```
openssl x509 -req -days 365 -in IISCertRequest.csr \
    -CA SelfSignedCA.crt \
    -CAkey SelfSignedCA.key \
    -CAcreateserial \
    -out IISCert.crt
```

Signature ok

subject=/ST=IIS-HSM/L=IIS-HSM/OU=IIS-HSM/O=IIS-HSM/CN=IIS-HSM/C=IIS-HSM

```
Getting CA Private Key
```

```
Enter pass phrase for SelfSignedCA.key:
```

Une fois que vous avez terminé l'étape précédente, vous avez un certificat signé pour votre serveur web (IISCert.crt) et un certificat auto-signé (SelfSignedCA.crt). Lorsque vous avez ces fichiers, accédez à [Étape 3 : Configurer le serveur web](#).

Étape 3 : Configurer le serveur web

Mettez à jour la configuration de votre site web IIS pour utiliser le certificat HTTPS que vous avez créé à la fin de l'[étape précédente](#). Cela terminera la configuration de votre logiciel de serveur Web Windows (IIS) pour le SSL/TLS déchargement avec AWS CloudHSM.

Si vous avez utilisé un certificat auto-signé pour signer votre CSR, vous devez d'abord importer le certificat auto-signé dans les autorités de certification racine approuvées Windows.

Pour importer votre certificat auto-signé dans les autorités de certification racine approuvées Windows

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Copiez votre certificat auto-signé sur votre serveur Windows.
3. Sur votre serveur Windows, ouvrez le Panneau de configuration.
4. Pour Search Control Panel (Recherche dans le panneau de configuration), tapez **certificates**. Ensuite, choisissez Manage computer certificates (Gérer les certificats de l'ordinateur).
5. Dans la fenêtre Certificats - Ordinateur local, double-cliquez sur Autorités de certification racine fiables.
6. Cliquez avec le bouton droit sur Certificates (Certificats), puis choisissez All Tasks (Toutes les tâches), Import (Importer).
7. Dans l'assistant Certificate Import (Importation de certificat), choisissez Next (Suivant).
8. Choisissez Browse (Parcourir), puis recherchez et sélectionnez votre certificat auto-signé. Si vous avez créé votre certificat auto-signé en suivant les instructions de l'[étape précédente de ce didacticiel](#), votre certificat auto-signé se nomme SelfSignedCA.crt. Choisissez Ouvrir.
9. Choisissez Suivant.

10. Pour Certificate Store (Magasin de certificats), choisissez Place all certificates in the following store (Placer tous les certificats dans les éléments suivants). Ensuite, vérifiez que Trusted Root Certification Authorities (Autorités de certification racine approuvées) est sélectionné pour Certificate store (Magasin de certificats).
11. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

Pour mettre à jour la configuration du site web IIS

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Démarrez le daemon AWS CloudHSM client.
3. Copiez le certificat signé de votre serveur web, celui que vous avez créé à la fin de [l'étape précédente de ce didacticiel](#), sur votre serveur Windows.
4. Sur votre serveur Windows, utilisez la [certreqcommande Windows](#) pour accepter le certificat signé, comme dans l'exemple suivant. *IISCert.crt* Remplacez-le par le nom du fichier contenant le certificat signé de votre serveur Web.

```
C:\>certreq -accept IISCert.crt  
SDK Version: 2.03
```

5. Sur votre serveur Windows Server, démarrez le Server Manager (Gestionnaire de serveurs).
6. Dans le tableau de bord Server Manager (Gestionnaire de serveurs), dans le coin supérieur droit, choisissez Tools (Outils), Internet Information Services (IIS) Manager.
7. Dans la fenêtre Internet Information Services (IIS) Manager, double-cliquez sur le nom de votre serveur. Ensuite, double-cliquez sur Sites. Sélectionnez votre site web.
8. Sélectionnez SSL Settings (Paramètres SSL). Puis, sur la droite de la fenêtre, choisissez Bindings (Liaisons).
9. Dans la fenêtre Site Bindings (Liaisons de site), choisissez Add (Ajouter).
10. Pour Type, choisissez https. Pour SSL certificate (Certificat SSL), choisissez le certificat HTTPS que vous avez créé à la fin de [l'étape précédente du didacticiel](#).

 Note

Si vous rencontrez une erreur au cours de cette liaison de certificat, redémarrez votre serveur et réessayez cette étape.

11. Choisissez OK.

Après que vous avez mis à jour la configuration de votre site web, accédez à [Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat](#).

Étape 4 : Activer le trafic HTTPS et vérifier le certificat

Après avoir configuré votre serveur Web pour le SSL/TLS déchargement AWS CloudHSM, ajoutez votre instance de serveur Web à un groupe de sécurité qui autorise le trafic HTTPS entrant. Cela permet aux clients, tels que les navigateurs Web, d'établir une connexion HTTPS avec votre serveur Web. Établissez ensuite une connexion HTTPS avec votre serveur Web et vérifiez qu'il utilise le certificat que vous avez configuré pour le SSL/TLS déchargement. AWS CloudHSM

Rubriques

- [Activation des connexions HTTPS entrantes](#)
- [Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré](#)

Activation des connexions HTTPS entrantes

Pour vous connecter à votre serveur web à partir d'un client (par exemple, un navigateur web), créez un groupe de sécurité qui autorise les connexions HTTPS entrantes. En particulier, il doit autoriser les connexions TCP entrantes sur le port 443. Affectez ce groupe de sécurité à votre serveur web.

Pour créer un groupe de sécurité pour le protocole HTTPS et l'affecter à votre serveur web

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Choisissez Groupes de sécurité dans le panneau de navigation.
3. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
4. Pour Créer un groupe de sécurité, procédez comme suit :
 - a. Pour Nom du groupe de sécurité, tapez un nom pour le groupe de sécurité que vous créez.
 - b. (Facultatif) Tapez une description du groupe de sécurité que vous créez.
 - c. Pour VPC, choisissez le VPC qui contient votre instance de serveur web Amazon EC2.
 - d. Sélectionnez Ajouter une règle.
 - e. Pour Type, sélectionnez HTTPS dans la fenêtre déroulante.
 - f. Pour Source, entrez l'emplacement de la source.

- g. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
5. Dans le panneau de navigation, choisissez Instances.
6. Cochez la case située en regard de votre instance de serveur web.
7. Choisissez le menu déroulant Actions en haut de la page. Sélectionnez Sécurité, puis Modifier les groupes de sécurité.
8. Pour Groupes de sécurité associés, veuillez consulter la zone de recherche, puis choisissez le groupe de sécurité que vous avez créé pour HTTPS. Ensuite, choisissez Ajouter des groupes de sécurité.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Vérification que le protocole HTTPS utilise le certificat que vous avez configuré

Après avoir ajouté le serveur Web à un groupe de sécurité, vous pouvez vérifier que le SSL/TLS déchargement utilise votre certificat auto-signé. Vous pouvez faire cela à l'aide d'un navigateur web ou avec un outil tel qu'[OpenSSL s_client](#).

Pour vérifier le SSL/TLS déchargement à l'aide d'un navigateur Web

1. Utilisez un navigateur web pour vous connecter à votre serveur web à l'aide du nom DNS public ou de l'adresse IP du serveur. Assurez-vous que l'URL dans la barre d'adresse commence par https://. Par exemple, **https://ec2-52-14-212-67.us-east-2.compute.amazonaws.com/**.

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, <https://www.example.com/>) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Utilisez votre navigateur web pour afficher le certificat de serveur web. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
- Pour Mozilla Firefox, consultez [View a Certificate](#) sur le site web de support Mozilla.
 - Pour Google Chrome, consultez [Understand Security Issues](#) sur les Outils Google pour site web des développeurs Google.

D'autres navigateurs web peuvent avoir des fonctions similaires que vous pouvez utiliser pour afficher le certificat de serveur web.

3. Assurez-vous que le SSL/TLS certificat est celui que vous avez configuré pour utiliser sur votre serveur Web.

Pour vérifier le SSL/TLS déchargement avec OpenSSL s_client

1. Exécutez la commande OpenSSL suivante pour vous connecter à votre serveur web en utilisant le protocole HTTPS. `<server name>` Remplacez-le par le nom DNS public ou l'adresse IP de votre serveur Web.

```
openssl s_client -connect <server name>:443
```

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, <https://www.example.com/>) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Assurez-vous que le SSL/TLS certificat est celui que vous avez configuré pour utiliser sur votre serveur Web.

Vous disposez maintenant d'un site web sécurisé avec HTTPS. La clé privée du serveur Web est stockée dans un HSM de votre AWS CloudHSM cluster.

Pour ajouter un équilibreur de charge, veuillez consulter [Ajoutez un équilibreur de charge avec Elastic Load Balancing pour AWS CloudHSM\(facultatif\)](#).

Ajoutez un équilibreur de charge avec Elastic Load Balancing pour AWS CloudHSM(facultatif)

Après avoir configuré le SSL/TLS déchargement avec un serveur Web, vous pouvez créer d'autres serveurs Web et un équilibreur de charge Elastic Load Balancing qui achemine le trafic HTTPS vers

les serveurs Web. Un équilibreur de charge peut réduire la charge sur vos serveurs web individuels en équilibrant le trafic entre deux serveurs ou plus. Il peut également augmenter la disponibilité de votre site web, car l'équilibreur de charge surveille l'état de vos serveurs web et achemine uniquement le trafic vers les serveurs sains. Si un serveur web échoue, l'équilibreur de charge arrête automatiquement l'acheminement du trafic vers le serveur.

Rubriques

- [Étape 1. Créer un sous-réseau pour le deuxième serveur web](#)
- [Étape 2. Création du deuxième serveur web](#)
- [Étape 3. Créer l'équilibreur de charge](#)

Étape 1. Créer un sous-réseau pour le deuxième serveur web

Avant de créer un autre serveur Web, vous devez créer un nouveau sous-réseau dans le même VPC qui contient votre serveur AWS CloudHSM Web et votre cluster existants.

Pour créer un sous-réseau

1. Ouvrez la [section Sous-réseaux de la console Amazon VPC](#).
2. Choisissez Create Subnet.
3. Dans la boîte de dialogue Créer le sous-réseau (subnet), procédez comme suit :
 - a. Pour Balise Nom, saisissez un nom pour votre sous-réseau.
 - b. Pour le VPC, choisissez le AWS CloudHSM VPC qui contient votre serveur Web et votre cluster existants. AWS CloudHSM
 - c. Pour Zone de disponibilité, choisissez une zone de disponibilité différente de celle qui contient votre serveur web existant.
 - d. Pour IPv4 Bloc d'adresse CIDR, tapez le bloc d'adresse CIDR à utiliser pour le sous-réseau. Par exemple, saisissez **10.0.10.0/24**.
 - e. Choisissez Yes, Create.
4. Cochez la case située en regard du sous-réseau public qui contient votre serveur web existant. Ce sous-réseau est différent du sous-réseau public que vous avez créé à l'étape précédente.
5. Dans le volet de contenu, sélectionnez l'onglet Table de routage. Ensuite, cliquez sur le lien de la table de routage.

subnet-1f358d78 | CloudHSM Public subnet

Summary **Route Table** Network ACL

Edit

Route Table: **rtb-cea112a9**

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-68ee440c


6. Cochez la case en regard de la table de routage.
7. Sélectionnez l'onglet Associations de sous-réseau. Puis, choisissez Modifier.
8. Cochez la case située en regard du sous-réseau public que vous avez créé précédemment dans cette procédure. Ensuite, choisissez Save (Enregistrer).

Étape 2. Création du deuxième serveur web

Effectuez les étapes suivantes pour créer un deuxième serveur web avec la même configuration que votre serveur web existant.


Pour créer un deuxième serveur web

1. Ouvrez la [section Instances](#) de la console Amazon EC2.
2. Cochez la case située en regard de votre instance existante de serveur web.
3. Sélectionnez Actions, Image, puis Créer une image.
4. Dans la boîte de dialogue Créer une image, procédez comme suit :
 - a. Dans Nom de l'image, tapez un nom pour l'image.
 - b. Pour Description de l'image, tapez une description pour l'image.
 - c. Choisissez Créer une image. Cette action redémarre votre serveur web existant.
 - d. Choisissez l'ami « Afficher l'image en attente **<AMI ID>** ».



Dans la colonne Statut, notez le statut de votre image. Lorsque votre image a pour statut available (cela peut prendre plusieurs minutes), passez à l'étape suivante.

5. Dans le panneau de navigation, choisissez Instances.
6. Cochez la case située en regard de votre serveur web existant.
7. Choisissez Actions, puis En lancer plus comme ceci.
8. Choisissez Modifier l'AMI.



9. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez My AMIs. Ensuite, effacez le texte dans la zone de recherche.
10. À côté de l'image de votre serveur web, choisissez Sélectionner.
11. Choisissez Oui, je souhaite continuer avec cette AMI (**<image name>- ami-<AMI ID>**).
12. Choisissez Suivant.
13. Sélectionnez un type d'instance, puis choisissez Suivant : Configurer les détails de l'instance.
14. Pour Etape 3 : Configurer les détails de l'instance, procédez comme suit :
 - a. Pour Réseau, choisissez le VPC qui contient votre serveur web existant.
 - b. Pour Sous-réseau, choisissez le sous-réseau public que vous avez créé pour le deuxième serveur web.
 - c. Pour Attribuer automatiquement l'adresse IP publique, choisissez Activer.
 - d. Modifiez les autres options des détails de l'instance comme vous le souhaitez. Puis choisissez Suivant : Ajouter le stockage.
15. Modifiez les paramètres de stockage comme souhaité. Choisissez ensuite Suivant : Ajouter des balises.

16. Ajoutez ou modifiez les balises comme souhaité. Choisissez ensuite Suivant : Configurer le groupe de sécurité.
17. Pour Etape 6 : Configurer le groupe de sécurité, procédez comme suit :
 - a. Pour Attribuer un groupe de sécurité, choisissez Select an existing security group (Sélectionner un groupe de sécurité existant).
 - b. Cochez la case à côté du groupe de sécurité nommé cloudhsm- **<cluster ID>** -sg. AWS CloudHSM a créé ce groupe de sécurité en votre nom lorsque vous avez [créé le cluster](#). Vous devez choisir ce groupe de sécurité pour permettre à l'instance du serveur Web de se connecter HSMs au cluster.
 - c. Cochez la case en regard du groupe de sécurité qui autorise le trafic HTTPS entrant. Vous [avez créé ce groupe de sécurité précédemment](#).
 - d. (Facultatif) Activez la case à cocher en regard d'un groupe de sécurité qui autorise le trafic SSH entrant (pour Linux) ou RDP (pour Windows) depuis votre réseau. En d'autres termes, le groupe de sécurité doit autoriser le trafic TCP entrant sur le port 22 (pour SSH sous Linux) ou le port 3389 (pour RDP sous Windows). Sinon, vous ne pouvez pas vous connecter à votre instance client. Si vous n'avez pas de groupe de sécurité de ce type, vous devez en créer un, puis l'attribuer ultérieurement à votre instance client.

Choisissez Review and Launch.

18. Vérifiez les détails de votre instance, puis choisissez Lancement.
19. Choisissez si vous souhaitez démarrer votre instance avec une paire de clés existante, créer une paire de clés ou lancer votre instance sans paire de clés.
 - Pour utiliser une paire de clés existante, procédez comme suit :
 1. Choisissez Choisir une paire de clés existante.
 2. Pour Sélectionner une paire de clés, choisissez la paire de clés à utiliser.
 3. Cochez la case à côté de Je confirme que j'ai accès au fichier de clé privée sélectionné (**<private key file name>**.pem) et que sans ce fichier, je ne pourrai pas me connecter à mon instance.
 - Pour créer une paire de clés, procédez comme suit :
 1. Choisissez Créer une nouvelle paire de clés.
 2. Pour Nom de la paire de clés, saisissez un nom de paire de clés.

3. Choisissez Télécharger une paire de clés et enregistrer le fichier de clé privée dans un endroit sûr et accessible.

 Warning

Vous ne pouvez pas télécharger une nouvelle fois le fichier de clé privée après ce stade. Si vous ne téléchargez pas le fichier de clé privée maintenant, vous ne pourrez pas accéder à l'instance client.

- Pour démarrer votre instance sans une paire de clés, effectuez les opérations suivantes :
 1. Choisissez Continuer sans paire de clés.
 2. Cochez la case en regard de Je reconnais ne pas être en mesure de me connecter à cette instance si je ne connais pas déjà le mot de passe intégré à cette AMI.

Choisissez Launch Instances (Démarrer les instances).

Étape 3. Créer l'équilibreur de charge

Effectuez les étapes suivantes pour créer un équilibreur de charge Elastic Load Balancing qui achemine le trafic HTTPS vers vos serveurs web.

Pour créer un équilibreur de charge

1. Ouvrez la [page des équilibreurs de charge](#) de la console Amazon EC2.
2. Sélectionnez Create Load Balancer (Créer un équilibreur de charge).
3. Dans la section Équilibreur de charge du réseau, choisissez Créer.
4. Pour Étape 1 : Configurer l'équilibreur de charge, procédez comme suit :
 - a. Pour Nom, entrez un nom pour l'équilibreur de charge que vous créez.
 - b. Dans la section Écouteurs, pour Port de l'équilibreur de charge, modifiez la valeur en **443**.
 - c. Dans la section Zones de disponibilité, pour VPC, choisissez le VPC qui contient vos serveurs web.
 - d. Dans la section Zones de disponibilité, choisissez les sous-réseaux qui contiennent vos serveurs web.
 - e. Choisissez Next: Configure Routing (Suivant : Configurer le routage).

5. Pour Étape 2 : Configurer le routage, procédez comme suit :
 - a. Pour Nom, entrez le nom du groupe cible que vous créez.
 - b. Pour Port, modifiez la valeur en **443**.
 - c. Choisissez Next: Register Targets (Suivant : Enregistrer des cibles).
6. Pour Étape 3 : Enregistrer les cibles, procédez comme suit :
 - a. Dans la section Instances, cochez les cases en regard de vos instances de serveur web. Ensuite, choisissez Ajouter au membre.
 - b. Choisissez Suivant : Vérification.
7. Passez en revue les détails de votre équilibreur de charge, puis cliquez sur Créer.
8. Lorsque l'équilibreur de charge a été créé avec succès, cliquez sur Fermer.

Une fois que vous avez terminé les étapes précédentes, la console Amazon EC2 affiche votre équilibreur de charge Elastic Load Balancing.

Lorsque l'état de votre équilibreur de charge est actif, vous pouvez vérifier que l'équilibreur de charge fonctionne. En d'autres termes, vous pouvez vérifier qu'il envoie du trafic HTTPS vers vos serveurs Web en le SSL/TLS déchargeant avec AWS CloudHSM. Vous pouvez pour cela utiliser un navigateur web ou un outil tel qu'[OpenSSL s_client](#).

Pour vérifier que votre équilibreur de charge fonctionne avec un navigateur web

1. Dans la console Amazon EC2, trouvez le nom DNS de l'équilibreur de charge que vous venez de créer. Puis, sélectionnez le nom DNS et copiez-le.
2. Utilisez un navigateur web tel que Mozilla Firefox ou Google Chrome pour vous connecter à votre équilibreur de charge en utilisant son nom DNS. Assurez-vous que l'URL dans la barre d'adresse commence par https://.

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, <https://www.example.com/>) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

3. Utilisez votre navigateur web pour afficher le certificat de serveur web. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
 - Pour Mozilla Firefox, consultez [View a Certificate](#) sur le site web de support Mozilla.
 - Pour Google Chrome, consultez [Understand Security Issues](#) sur les Outils Google pour site web des développeurs Google.

D'autres navigateurs web peuvent avoir des fonctions similaires que vous pouvez utiliser pour afficher le certificat de serveur web.

4. Assurez-vous que le certificat est celui que vous avez configuré le serveur web à utiliser.

Pour vérifier que votre équilibreur de charge fonctionne avec OpenSSL s_client

1. Utilisez la commande OpenSSL suivante pour vous connecter à votre équilibreur de charge en utilisant le protocole HTTPS. *<DNS name>* Remplacez-le par le nom DNS de votre équilibreur de charge.

```
openssl s_client -connect <DNS name>:443
```

 Tip

Vous pouvez utiliser un service DNS tel qu'Amazon Route 53 pour acheminer le nom de domaine de votre site Web (par exemple, <https://www.example.com/>) vers votre serveur Web. Pour plus d'informations, consultez [Routage du trafic vers une instance Amazon EC2](#) dans le Guide du Développeur Amazon Route 53 ou dans la documentation de votre service DNS.

2. Assurez-vous que le certificat est celui que vous avez configuré le serveur web à utiliser.

Vous disposez désormais d'un site Web sécurisé par HTTPS, la clé privée du serveur Web étant stockée dans un HSM de votre AWS CloudHSM cluster. Votre site web dispose de deux serveurs web et d'un équilibreur de charge afin d'améliorer l'efficacité et la disponibilité.

Configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification (CA) avec AWS CloudHSM

AWS CloudHSM permet de configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification (CA) via le SDK client 3 et le SDK client 5. Les étapes d'utilisation de ces outils varient en fonction de la version du SDK client dans laquelle vous avez actuellement effectué le téléchargement. Les sections suivantes fournissent des informations sur chaque SDK.

Rubriques

- [Configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification \(CA\) avec le SDK client 5](#)
- [Configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification \(CA\) avec le SDK client 3](#)

Configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification (CA) avec le SDK client 5

Dans une infrastructure à clés publiques (PKI), une autorité de certification est une entité de confiance qui émet des certificats numériques. Ces certificats numériques lient une clé publique à une identité (une personne ou une organisation) à l'aide du chiffrement de la clé publique et des signatures numériques. Pour exploiter une autorité de certification, vous devez garantir la confiance en protégeant les clés privées qui signent les certificats délivrés par votre autorité de certification. Vous pouvez stocker ces clés privées dans le HSM de votre cluster AWS CloudHSM, et utiliser celui-ci pour effectuer les opérations de signature par chiffrement.

Dans ce didacticiel, vous allez utiliser Windows Server et AWS CloudHSM configurer une autorité de certification. Vous installez le logiciel client AWS CloudHSM pour Windows sur votre serveur Windows Server, puis vous ajoutez le rôle de services de certificats Active Directory (AD CS) à votre serveur Windows Server. Lorsque vous configurez ce rôle, vous utilisez un fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) pour créer et stocker la clé privée de l'autorité de certification sur votre AWS CloudHSM cluster. Le KSP est le pont qui connecte votre serveur Windows à votre AWS CloudHSM cluster. Pour finir, vous signez une demande de signature de certificat (CSR) avec votre CA Windows Server.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)

- [Étape 2 : créer une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM](#)
- [Étape 3 : signez une demande de signature de certificat \(CSR\) avec votre autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM](#)

Étape 1 : Configurer les prérequis

Pour configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification (CA) auprès de AWS CloudHSM, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS CloudHSM cluster actif avec au moins un HSM.
- Une instance Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Windows Server avec le logiciel AWS CloudHSM client pour Windows installé. Ce didacticiel utilise Microsoft Windows Server 2016.
- Un utilisateur de chiffrement (CU) propriétaire et gestionnaire de la clé privée de la CA sur le HSM.

Pour configurer les conditions requises pour une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM

1. Suivez les étapes de [Prise en main](#). Lorsque vous lancez le client Amazon EC2, choisissez une AMI Windows Server. Ce didacticiel utilise Microsoft Windows Server 2016. Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous disposez d'un cluster actif avec au moins un HSM. Vous disposez également d'une instance client Amazon EC2 exécutant Windows Server sur laquelle le logiciel AWS CloudHSM client pour Windows est installé.
2. (Facultatif) Ajoutez-en HSMs d'autres à votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#).
3. Connectez-vous à votre instance client . Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
4. Créez un utilisateur cryptographique (CU) à l'aide de la [gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM](#) ou de la [gestion des utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire de gestion CloudHSM \(CMU\)](#). Conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU. Vous en aurez besoin pour terminer l'étape suivante.
5. [Définissez les informations d'identification de connexion pour le HSM](#), à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe CU que vous avez créés à l'étape précédente.
6. À l'étape 5, si vous avez utilisé le Gestionnaire d'informations d'identification Windows pour définir les informations d'identification HSM, téléchargez [psexec.exe](#) depuis SysInternals pour exécuter la commande suivante sous le nom NT Authority \ SYSTEM :

```
psexec.exe -s "C:\Program Files\Amazon\CloudHsm\tools\set_cloudhsm_credentials.exe"  
--username <USERNAME> --password <PASSWORD>
```

Remplacez **<USERNAME>** et par **<PASSWORD>** les informations d'identification HSM.

Pour créer une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM, rendez-vous sur [Créer une CA Windows Server](#).

Étape 2 : créer une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM

Pour créer une CA Windows Server, vous ajoutez le rôle de services de certificat Active Directory (AD CS) à votre serveur Windows Server. Lorsque vous ajoutez ce rôle, vous utilisez un fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) pour créer et stocker la clé privée de l'autorité de certification sur votre AWS CloudHSM cluster.

Note

Lorsque vous créez votre CA Windows Server, vous pouvez choisir de créer une CA racine ou CA subordonnée. En général, vous prenez cette décision en fonction de la conception de votre infrastructure à clés publiques et des stratégies de sécurité de votre organisation. Ce didacticiel explique comment créer une CA racine pour plus de simplicité.

Pour ajouter le rôle AD CS à votre serveur Windows Server et créer la clé privée de la CA

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Sur votre serveur Windows Server, démarrez le Server Manager (Gestionnaire de serveurs).
3. Dans le tableau de bord du Server Manager (Gestionnaire de serveurs), choisissez Add roles and features (Ajouter des rôles et des fonctions).
4. Prenez connaissance des informations contenues dans le fichier Before you begin (Avant de commencer), puis choisissez Next (Suivant).
5. Pour Installation Type (Type d'installation), choisissez Role-based or feature-based installation (Installation basée sur un rôle ou une fonction). Ensuite, sélectionnez Suivant.
6. Pour Server Selection (Sélection de serveur), choisissez Select a server from the server pool (Sélectionner un serveur du pool de serveurs). Ensuite, sélectionnez Suivant.

7. Pour Server Roles (Rôles de serveur), procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez Active Directory Certificate Services (Services de certificat Active Directory).
 - b. Pour Add features that are required for Active Directory Certificate Services (Ajouter des fonctions qui sont requises pour les services de certificats Active Directory), choisissez Add Features (Ajouter des fonctions).
 - c. Choisissez Suivant pour finaliser la sélection de rôles de serveur.
8. Pour Fonctions, acceptez les valeurs par défaut, puis choisissez Next (Suivant).
9. Pour AD CS, procédez comme suit :
 - a. Choisissez Suivant.
 - b. Sélectionnez Certification Authority (Autorité de certification), puis choisissez Next (Suivant).
10. Pour Confirmation, lisez les informations de confirmation, puis choisissez Installer. Ne fermez pas la fenêtre.
11. Cliquez sur le lien en surbrillance Configurer les services de certificats Active Directory sur le serveur de destination.
12. Pour Informations d'identification, vérifiez ou modifiez les informations d'identification affichées. Ensuite, sélectionnez Suivant.
13. Pour Role Services (Services de rôle), sélectionnez Certification Authority (Autorité de certification). Ensuite, sélectionnez Suivant.
14. Pour Setup Type (Type de configuration), sélectionnez Standalone CA (CA autonome). Ensuite, sélectionnez Suivant.
15. Pour CA Type (Type de CA), sélectionnez Root CA (CA racine). Ensuite, sélectionnez Suivant.

 Note

Vous pouvez choisir de créer une CA racine ou une CA subordonnée en fonction de la conception de votre infrastructure à clés publiques et des stratégies de sécurité de votre organisation. Ce didacticiel explique comment créer une CA racine pour plus de simplicité.

16. Pour Private Key (Clé privée), sélectionnez Create a new private key (Créer une nouvelle clé privée). Ensuite, sélectionnez Suivant.
17. Dans Cryptography (Chiffrement), procédez comme suit :

- a. Pour Sélectionner un fournisseur de chiffrement, choisissez l'une des options du fournisseur de stockage de clés CloudHSM dans le menu. Il s'agit des principaux fournisseurs de stockage de clés AWS CloudHSM . Par exemple, vous pouvez choisir le fournisseur de stockage de clés RSA #CloudHSM.
- b. Pour Key length (Longueur de la clé), choisissez l'une des options de longueur de clé.
- c. Pour Select the hash algorithm for signing certificates issued by this CA (Sélectionner l'algorithme de hachage pour signer les certificats émis par cette CA), choisissez l'une des options de l'algorithme de hachage.

Choisissez Suivant.

18. Dans CA Name (Nom de la CA), procédez comme suit :

- a. (Facultatif) Modifiez le nom commun.
- b. (Facultatif) Tapez un suffixe de nom unique.

Choisissez Suivant.

19. Pour Période de validité, spécifiez une période de plusieurs années, mois, semaines ou jours. Ensuite, sélectionnez Suivant.
20. Pour Certificate Database (Base de données de certificats), vous pouvez accepter les valeurs par défaut ou, le cas échéant, modifier l'emplacement pour la base de données et le journal de base de données. Ensuite, sélectionnez Suivant.
21. Pour Confirmation, vérifiez les informations sur la CA, puis choisissez Configurer.
22. Choisissez Close (Fermer), puis à nouveau Close (Fermer).

Vous disposez désormais d'une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM. Pour savoir comment signer une demande de signature de certificat (CSR) avec votre CA, consultez [Signer une CSR](#).

Étape 3 : signez une demande de signature de certificat (CSR) avec votre autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM

Vous pouvez utiliser votre autorité de certification Windows Server AWS CloudHSM pour signer une demande de signature de certificat (CSR). Pour effectuer ces étapes, vous avez besoin d'une CSR valide. Vous pouvez créer une CSR de différentes manières, notamment :

- À l'aide d'OpenSSL
- À l'aide du gestionnaire d'Internet Information Services (IIS) de Windows Server
- À l'aide du composant logiciel enfichable des certificats dans la console de gestion Microsoft
- À l'aide de l'utilitaire de ligne de commande certreq sous Windows

La procédure à suivre pour créer une CSR ne sont pas pris en compte dans le cadre de ce didacticiel. Une fois que vous disposez d'une CSR, vous pouvez la signer avec votre CA Windows Server.

Pour signer une CSR avec votre CA Windows Server

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Sur votre serveur Windows Server, démarrez le Server Manager (Gestionnaire de serveurs).
3. Dans le tableau de bord Server Manager (Gestionnaire de serveurs), dans le coin supérieur droit, choisissez Outils, Certification Authority (Autorité de certification).
4. Dans la fenêtre Certification Authority (Autorité de certification), choisissez le nom de votre ordinateur.
5. Dans le menu Action, choisissez All Tasks (Toutes les tâches), Submit new request (Envoyer une nouvelle demande).
6. Sélectionnez votre fichier de CSR, puis choisissez Ouvrir.
7. Dans la fenêtre Certification Authority (Autorité de certification), double-cliquez sur Pending Requests (Demandes en attente).
8. Sélectionnez la demande en attente. Puis, dans le menu Action, choisissez All Tasks (Toutes les tâches), Issue (Émettre).
9. Dans la fenêtre Certification Authority (Autorité de certification), double-cliquez sur Issued Requests (Demandes émises) pour afficher le certificat signé.
10. (Facultatif) Pour exporter le certificat signé vers un fichier, procédez comme suit :
 - a. Dans la fenêtre Certification Authority (Autorité de certification), double-cliquez sur le certificat.
 - b. Choisissez l'onglet Détails, puis Copy to File (Copier dans un fichier).
 - c. Suivez les instructions fournies dans Certificate Export Wizard (Assistant d'exportation de certificat).

Vous disposez désormais d'une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM et d'un certificat valide signé par l'autorité de certification Windows Server.

Configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification (CA) avec le SDK client 3

Dans une infrastructure à clés publiques (PKI), une autorité de certification est une entité de confiance qui émet des certificats numériques. Ces certificats numériques lient une clé publique à une identité (une personne ou une organisation) à l'aide du chiffrement de la clé publique et des signatures numériques. Pour exploiter une autorité de certification, vous devez garantir la confiance en protégeant les clés privées qui signent les certificats délivrés par votre autorité de certification. Vous pouvez stocker ces clés privées dans le HSM de votre cluster AWS CloudHSM, et utiliser celui-ci pour effectuer les opérations de signature par chiffrement.

Dans ce didacticiel, vous allez utiliser Windows Server et AWS CloudHSM configurer une autorité de certification. Vous installez le logiciel client AWS CloudHSM pour Windows sur votre serveur Windows Server, puis vous ajoutez le rôle de services de certificats Active Directory (AD CS) à votre serveur Windows Server. Lorsque vous configurez ce rôle, vous utilisez un fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) pour créer et stocker la clé privée de l'autorité de certification sur votre AWS CloudHSM cluster. Le KSP est le pont qui connecte votre serveur Windows à votre AWS CloudHSM cluster. Pour finir, vous signez une demande de signature de certificat (CSR) avec votre CA Windows Server.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)
- [Étape 2 : créer une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM](#)
- [Étape 3 : signez une demande de signature de certificat \(CSR\) avec votre autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM](#)

Étape 1 : Configurer les prérequis

Pour configurer Windows Server en tant qu'autorité de certification (CA) auprès de AWS CloudHSM, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS CloudHSM cluster actif avec au moins un HSM.

- Une instance Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Windows Server avec le logiciel AWS CloudHSM client pour Windows installé. Ce didacticiel utilise Microsoft Windows Server 2016.
- Un utilisateur de chiffrement (CU) propriétaire et gestionnaire de la clé privée de la CA sur le HSM.

Pour configurer les conditions requises pour une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM

1. Suivez les étapes de [Prise en main](#). Lorsque vous lancez le client Amazon EC2, choisissez une AMI Windows Server. Ce didacticiel utilise Microsoft Windows Server 2016. Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous disposez d'un cluster actif avec au moins un HSM. Vous disposez également d'une instance client Amazon EC2 exécutant Windows Server sur laquelle le logiciel AWS CloudHSM client pour Windows est installé.
2. (Facultatif) Ajoutez-en HSMs d'autres à votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#).
3. Connectez-vous à votre instance client . Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
4. Créez un utilisateur cryptographique (CU) à l'aide de la [gestion des utilisateurs HSM avec la CLI CloudHSM ou de la gestion des utilisateurs HSM à l'aide de l'utilitaire de gestion CloudHSM \(CMU\)](#). Conservez le nom d'utilisateur et le mot de passe du CU. Vous en aurez besoin pour terminer l'étape suivante.
5. [Définissez les informations d'identification de connexion pour le HSM](#), à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe CU que vous avez créés à l'étape précédente.
6. À l'étape 5, si vous avez utilisé le Gestionnaire d'informations d'identification Windows pour définir les informations d'identification HSM, téléchargez [psexec.exe](#) depuis SysInternals pour exécuter la commande suivante sous le nom NT Authority \ SYSTEM :

```
psexec.exe -s "C:\Program Files\Amazon\CloudHsm\tools\net_set_cloudhsm_credentials.exe" --username <USERNAME> --password <PASSWORD>
```

Remplacez <USERNAME> et par <PASSWORD> les informations d'identification HSM.

Pour créer une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM, rendez-vous sur [Créer une CA Windows Server](#).

Étape 2 : créer une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM

Pour créer une CA Windows Server, vous ajoutez le rôle de services de certificat Active Directory (AD CS) à votre serveur Windows Server. Lorsque vous ajoutez ce rôle, vous utilisez un fournisseur de stockage de AWS CloudHSM clés (KSP) pour créer et stocker la clé privée de l'autorité de certification sur votre AWS CloudHSM cluster.

Note

Lorsque vous créez votre CA Windows Server, vous pouvez choisir de créer une CA racine ou CA subordonnée. En général, vous prenez cette décision en fonction de la conception de votre infrastructure à clés publiques et des stratégies de sécurité de votre organisation. Ce didacticiel explique comment créer une CA racine pour plus de simplicité.

Pour ajouter le rôle AD CS à votre serveur Windows Server et créer la clé privée de la CA

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Sur votre serveur Windows Server, démarrez le Server Manager (Gestionnaire de serveurs).
3. Dans le tableau de bord du Server Manager (Gestionnaire de serveurs), choisissez Add roles and features (Ajouter des rôles et des fonctions).
4. Prenez connaissance des informations contenues dans le fichier Before you begin (Avant de commencer), puis choisissez Next (Suivant).
5. Pour Installation Type (Type d'installation), choisissez Role-based or feature-based installation (Installation basée sur un rôle ou une fonction). Ensuite, sélectionnez Suivant.
6. Pour Server Selection (Sélection de serveur), choisissez Select a server from the server pool (Sélectionner un serveur du pool de serveurs). Ensuite, sélectionnez Suivant.
7. Pour Server Roles (Rôles de serveur), procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez Active Directory Certificate Services (Services de certificat Active Directory).
 - b. Pour Add features that are required for Active Directory Certificate Services (Ajouter des fonctions qui sont requises pour les services de certificats Active Directory), choisissez Add Features (Ajouter des fonctions).
 - c. Choisissez Suivant pour finaliser la sélection de rôles de serveur.
8. Pour Fonctions, acceptez les valeurs par défaut, puis choisissez Next (Suivant).

9. Pour AD CS, procédez comme suit :
 - a. Choisissez Suivant.
 - b. Sélectionnez Certification Authority (Autorité de certification), puis choisissez Next (Suivant).
10. Pour Confirmation, lisez les informations de confirmation, puis choisissez Installer. Ne fermez pas la fenêtre.
11. Cliquez sur le lien en surbrillance Configurer les services de certificats Active Directory sur le serveur de destination.
12. Pour Informations d'identification, vérifiez ou modifiez les informations d'identification affichées. Ensuite, sélectionnez Suivant.
13. Pour Role Services (Services de rôle), sélectionnez Certification Authority (Autorité de certification). Ensuite, sélectionnez Suivant.
14. Pour Setup Type (Type de configuration), sélectionnez Standalone CA (CA autonome). Ensuite, sélectionnez Suivant.
15. Pour CA Type (Type de CA), sélectionnez Root CA (CA racine). Ensuite, sélectionnez Suivant.

 Note

Vous pouvez choisir de créer une CA racine ou une CA subordonnée en fonction de la conception de votre infrastructure à clés publiques et des stratégies de sécurité de votre organisation. Ce didacticiel explique comment créer une CA racine pour plus de simplicité.

16. Pour Private Key (Clé privée), sélectionnez Create a new private key (Créer une nouvelle clé privée). Ensuite, sélectionnez Suivant.
17. Dans Cryptography (Chiffrement), procédez comme suit :
 - a. Pour Select a cryptographic provider (Sélectionner un fournisseur de services de chiffrement), choisissez l'une des options Cavium Key Storage Provider (Fournisseur de stockage de clés Cavium) du menu. Il s'agit des principaux fournisseurs de stockage de clés AWS CloudHSM . Par exemple, vous pouvez choisir RSA # Cavium Key Storage Provider (Fournisseur de stockage de clés Cavium RSA #).
 - b. Pour Key length (Longueur de la clé), choisissez l'une des options de longueur de clé.
 - c. Pour Select the hash algorithm for signing certificates issued by this CA (Sélectionner l'algorithme de hachage pour signer les certificats émis par cette CA), choisissez l'une des options de l'algorithme de hachage.

Choisissez Suivant.

18. Dans CA Name (Nom de la CA), procédez comme suit :

- a. (Facultatif) Modifiez le nom commun.
- b. (Facultatif) Tapez un suffixe de nom unique.

Choisissez Suivant.

19. Pour Période de validité, spécifiez une période de plusieurs années, mois, semaines ou jours. Ensuite, sélectionnez Suivant.
20. Pour Certificate Database (Base de données de certificats), vous pouvez accepter les valeurs par défaut ou, le cas échéant, modifier l'emplacement pour la base de données et le journal de base de données. Ensuite, sélectionnez Suivant.
21. Pour Confirmation, vérifiez les informations sur la CA, puis choisissez Configurer.
22. Choisissez Close (Fermer), puis à nouveau Close (Fermer).

Vous disposez désormais d'une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM. Pour savoir comment signer une demande de signature de certificat (CSR) avec votre CA, consultez [Signer une CSR](#).

Étape 3 : signez une demande de signature de certificat (CSR) avec votre autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM

Vous pouvez utiliser votre autorité de certification Windows Server AWS CloudHSM pour signer une demande de signature de certificat (CSR). Pour effectuer ces étapes, vous avez besoin d'une CSR valide. Vous pouvez créer une CSR de différentes manières, notamment :

- À l'aide d'OpenSSL
- À l'aide du gestionnaire d'Internet Information Services (IIS) de Windows Server
- À l'aide du composant logiciel enfichable des certificats dans la console de gestion Microsoft
- À l'aide de l'utilitaire de ligne de commande certreq sous Windows

La procédure à suivre pour créer une CSR ne sont pas pris en compte dans le cadre de ce didacticiel. Une fois que vous disposez d'une CSR, vous pouvez la signer avec votre CA Windows Server.

Pour signer une CSR avec votre CA Windows Server


1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre serveur Windows Server. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Sur votre serveur Windows Server, démarrez le Server Manager (Gestionnaire de serveurs).
3. Dans le tableau de bord Server Manager (Gestionnaire de serveurs), dans le coin supérieur droit, choisissez Outils, Certification Authority (Autorité de certification).
4. Dans la fenêtre Certification Authority (Autorité de certification), choisissez le nom de votre ordinateur.
5. Dans le menu Action, choisissez All Tasks (Toutes les tâches), Submit new request (Envoyer une nouvelle demande).
6. Sélectionnez votre fichier de CSR, puis choisissez Ouvrir.
7. Dans la fenêtre Certification Authority (Autorité de certification), double-cliquez sur Pending Requests (Demandes en attente).
8. Sélectionnez la demande en attente. Puis, dans le menu Action, choisissez All Tasks (Toutes les tâches), Issue (Émettre).
9. Dans la fenêtre Certification Authority (Autorité de certification), double-cliquez sur Issued Requests (Demandes émises) pour afficher le certificat signé.
10. (Facultatif) Pour exporter le certificat signé vers un fichier, procédez comme suit :
 - a. Dans la fenêtre Certification Authority (Autorité de certification), double-cliquez sur le certificat.
 - b. Choisissez l'onglet Détails, puis Copy to File (Copier dans un fichier).
 - c. Suivez les instructions fournies dans Certificate Export Wizard (Assistant d'exportation de certificat).

Vous disposez désormais d'une autorité de certification Windows Server avec AWS CloudHSM et d'un certificat valide signé par l'autorité de certification Windows Server.

Chiffrement transparent des données (TDE) des bases de données Oracle avec AWS CloudHSM

Le chiffrement TDE (Transparent Data Encryption) est utilisé pour chiffrer les fichiers de base de données. Avec le TDE, le logiciel de base de données chiffre les données avant de les stocker sur

le disque. Les données contenues dans les colonnes et les espaces de table de la base de données sont chiffrées avec une clé de table ou une clé d'espace de table. Certaines versions du logiciel de base de données d'Oracle proposent le TDE. Dans Oracle TDE, ces clés sont chiffrées avec une clé de chiffrement principale du TDE. Vous pouvez améliorer la sécurité en stockant la clé de chiffrement principale TDE HSMs dans votre AWS CloudHSM cluster.



Dans cette solution, vous utilisez le système Oracle Database installé sur une instance Amazon EC2. Oracle Database s'intègre à la [bibliothèque AWS CloudHSM logicielle de PKCS #11](#) afin de stocker la clé principale TDE HSMs dans votre cluster.

⚠ Important

- Nous recommandons d'installer Oracle Database sur une instance Amazon EC2.

Exécutez les étapes suivantes pour réaliser l'intégration d'Oracle TDE avec AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Étape 1. Configurez les prérequis](#)
- [Étape 3 : générer la clé de chiffrement principale Oracle TDE](#)

Étape 1. Configurez les prérequis

Pour réaliser l'intégration avec Oracle TDE AWS CloudHSM, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un AWS CloudHSM cluster actif avec au moins un HSM.
- Une instance Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Linux avec les logiciels suivants installés :
 - Le AWS CloudHSM client et les outils de ligne de commande.
 - La bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour PKCS #11.
 - Base de données Oracle. AWS CloudHSM prend en charge l'intégration d'Oracle TDE. Le SDK client 5.6 et versions ultérieures prennent en charge Oracle TDE for Oracle Database 19c. Le SDK client 3 prend en charge Oracle TDE pour les versions 11g et 12c d'Oracle Database.
- Un utilisateur cryptographique (CU) qui possède et gère la clé de chiffrement principale TDE sur votre HSMs cluster.

Exécutez les étapes suivantes pour installer tous les prérequis.

Pour configurer les conditions préalables à l'intégration d'Oracle TDE avec AWS CloudHSM

1. Suivez les étapes de [Prise en main](#). Une fois que vous aurez terminé, vous disposerez d'un cluster actif avec un HSM. Vous aurez aussi une instance Amazon EC2 exécutant le système d'exploitation Amazon Linux. Le AWS CloudHSM client et les outils de ligne de commande seront également installés et configurés.
2. (Facultatif) Ajoutez-en HSMs d'autres à votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ajouter un HSM à un cluster AWS CloudHSM](#).
3. Connectez-vous à votre instance client Amazon EC2 et procédez comme suit :
 - a. [Installez la bibliothèque AWS CloudHSM logicielle pour PKCS #11](#).
 - b. Installez Oracle Database. Pour plus d'informations, consultez la [documentation Oracle Database](#). Le SDK client 5.6 et versions ultérieures prennent en charge Oracle TDE for

Oracle Database 19c. Le SDK client 3 prend en charge Oracle TDE pour les versions 11g et 12c d'Oracle Database.

- c. Utilisez l'outil de ligne de commande `cloudhsm_mgmt_util` pour créer un utilisateur de chiffrement (CU) sur votre cluster. Pour plus d'informations sur la création d'un CU, consultez [Comment gérer les utilisateurs HSM avec CMU](#) et [Utilisateurs HSM](#).

Étape 3 : générer la clé de chiffrement principale Oracle TDE

Pour générer la clé principale Oracle TDE HSMs dans votre cluster, suivez les étapes de la procédure suivante.

Pour générer la clé principale

1. Utilisez la commande suivante pour ouvrir Oracle SQL*Plus. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe système que vous avez défini lors de l'installation d'Oracle Database.

```
sqlplus / as sysdba
```

Note

Pour le SDK client 3, vous devez définir la variable d'environnement `CLOUDHSM_IGNORE_CKA_MODIFIABLE_FALSE` chaque fois que vous générez une clé principale. Cette variable n'est nécessaire que pour la génération de la clé principale. Pour plus d'informations, consultez « Problème : Oracle définit l'attribut PCKS #11 CKA_MODIFIABLE lors de la génération de la clé principale, mais le HSM ne le prend pas en charge » dans [Problèmes connus liés à l'intégration d'applications tierces](#).

2. Exécutez l'instruction SQL qui crée la clé principale de chiffrement, comme indiqué dans les exemples suivants. Utilisez l'instruction qui correspond à votre version d'Oracle Database. Remplacez *<CU user name>* par le nom d'utilisateur de l'utilisateur cryptographique (CU). *<password>* Remplacez-le par le mot de passe CU.

Important

Exécutez la commande suivante une seule fois. Chaque fois que la commande est exécutée, elle crée une nouvelle clé de chiffrement principale.

- Pour Oracle Database version 11, exécutez l'instruction SQL suivante.

```
SQL> alter system set encryption key identified by "<CU user name>:<password>";
```

- Pour Oracle Database version 12 et version 19c, exécutez l'instruction SQL suivante.

```
SQL> administer key management set key identified by "<CU user name>:<password>";
```

Si la réponse est `System altered` ou `keystore altered`, vous avez généré et défini avec succès la clé principale pour Oracle TDE.

3. (Facultatif) Exécutez la commande suivante pour vérifier le statut du portefeuille Oracle.

```
SQL> select * from v$encryption_wallet;
```

Si le portefeuille n'est pas ouvert, utilisez l'une des commandes suivantes pour l'ouvrir.

Remplacez `<CU user name>` par le nom de l'utilisateur cryptographique (CU).

`<password>` Remplacez-le par le mot de passe CU.

- Pour Oracle 11, exécutez la commande suivante pour ouvrir le portefeuille.

```
SQL> alter system set encryption wallet open identified by "<CU user name>:<password>";
```

Pour fermer manuellement le portefeuille, exécutez la commande suivante.

```
SQL> alter system set encryption wallet close identified by "<CU user name>:<password>";
```

- Pour Oracle 12 et Oracle 19c, exécutez la commande suivante pour ouvrir le portefeuille.

```
SQL> administer key management set keystore open identified by "<CU user name>:<password>";
```

Pour fermer manuellement le portefeuille, exécutez la commande suivante.

```
SQL> administer key management set keystore close identified by "<CU user  
name>:<password>";
```

Utiliser Microsoft SignTool with AWS CloudHSM pour signer des fichiers

AWS CloudHSM permet d'utiliser Microsoft Signtool pour signer des fichiers via le SDK client 3 et le SDK client 5. Les étapes d'utilisation de ces outils varient en fonction de la version du SDK client dans laquelle vous avez actuellement effectué le téléchargement. Les sections suivantes fournissent des informations sur chaque SDK.

Rubriques

- [Utiliser Microsoft SignTool avec le SDK client 5 pour signer des fichiers](#)
- [Utiliser Microsoft SignTool avec le SDK client 3 pour signer des fichiers](#)

Utiliser Microsoft SignTool avec le SDK client 5 pour signer des fichiers

Dans la cryptographie et l'infrastructure à clés publiques (PKI), les signatures numériques sont utilisées pour confirmer que les données ont été envoyées par une entité de confiance. Les signatures indiquent également que les données n'ont pas été altérées pendant le transit. Une signature est un hachage chiffré qui est généré avec la clé privée de l'expéditeur. Le destinataire peut vérifier l'intégrité des données en déchiffrant sa signature de hachage avec la clé publique de l'expéditeur. En revanche, il est de la responsabilité de l'expéditeur de conserver un certificat numérique. Le certificat numérique démontre la propriété de la clé privée par l'expéditeur et fournit au destinataire la clé publique qui est nécessaire pour le déchiffrement. Tant que la clé privée appartient à l'expéditeur, la signature est fiable. AWS CloudHSM fournit du matériel sécurisé validé FIPS 140-2 de niveau 3 pour vous permettre de sécuriser ces clés avec un accès exclusif à locataire unique.

De nombreuses entreprises utilisent Microsoft SignTool, un outil de ligne de commande qui signe, vérifie et horodate les fichiers afin de simplifier le processus de signature de code. Vous pouvez les utiliser AWS CloudHSM pour stocker en toute sécurité vos paires de clés jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires SignTool, créant ainsi un flux de travail facilement automatisable pour la signature des données.

Les rubriques suivantes fournissent une vue d'ensemble de la façon de l'utiliser SignTool avec AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)
- [Étape 2 : Création d'un certificat de signature](#)
- [Étape 3 : signer un fichier](#)

Étape 1 : Configurer les prérequis

Pour utiliser Microsoft SignTool avec AWS CloudHSM, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une instance de client Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Windows.
- Une autorité de certification (CA), soit en auto-gestion ou établie par un fournisseur tiers.
- Un AWS CloudHSM cluster actif dans le même cloud public virtuel (VPC) que votre instance EC2. Le cluster doit contenir au moins un HSM.
- Un utilisateur cryptographique (CU) chargé de posséder et de gérer les clés du AWS CloudHSM cluster.
- Un fichier non signé ou un fichier exécutable.
- Le kit de développement logiciel (SDK) Microsoft Windows.

Pour configurer les conditions requises pour une utilisation AWS CloudHSM avec Windows SignTool

1. Suivez les instructions fournies dans la section [Premiers pas](#) de ce guide pour démarrer une instance Windows EC2 et un cluster AWS CloudHSM .
2. Si vous souhaitez héberger votre propre autorité de certification Windows Server, suivez les étapes 1 et 2 de la [section Configuration de Windows Server en tant qu'autorité de certification avec AWS CloudHSM](#). Dans le cas contraire, continuez à utiliser votre autorité de certification tierce reconnue publiquement.
3. Téléchargez et installez l'une des versions suivantes du kit SDK Microsoft Windows sur votre instance Windows EC2 :
 - [Kit SDK Microsoft Windows 10](#)
 - [Kit SDK Microsoft Windows 8.1](#)
 - [Kit SDK Microsoft Windows 7](#)

Le fichier exécutable SignTool fait partie de la fonction d'installation Windows SDK Signing Tools for Desktop Apps. Vous pouvez omettre l'installation des autres fonctionnalités si vous n'en avez pas besoin. L'emplacement d'installation par défaut est :

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\<SDK version>\bin\<version number>\<CPU architecture>\signtool.exe
```

Vous pouvez désormais utiliser le SDK Microsoft Windows, votre AWS CloudHSM cluster et votre autorité de certification pour [créer un certificat de signature](#).

Étape 2 : Création d'un certificat de signature

Maintenant que vous avez téléchargé le kit SDK Windows sur votre instance EC2, vous pouvez l'utiliser pour générer une demande de signature de certificat (CSR). La CSR est un certificat non signé qui est, à terme, transmis à votre CA pour signature. Dans cet exemple, nous utilisons le fichier exécutable certreq qui est inclus dans le kit SDK Windows pour générer la CSR.

Pour générer une CSR en utilisant le fichier exécutable **certreq**

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre instance EC2 Windows. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Créez un fichier nommé request.inf qui contient les lignes ci-dessous. Remplacez les informations Subject par celles de votre entreprise. Pour une explication de chaque paramètre, consultez la [documentation de Microsoft](#).

```
[Version]
Signature= $Windows NT$
[NewRequest]
Subject = "C=<Country>,CN=<www.website.com>,O=<Organization>,OU=<Organizational-Unit>,L=<City>,S=<State>"
RequestType=PKCS10
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "CloudHSM Key Storage Provider"
KeyUsage = "CERT_DIGITAL_SIGNATURE_KEY_USAGE"
MachineKeySet = True
Exportable = False
```

3. Exécutez `certreq.exe`. Pour cet exemple, nous enregistrons la CSR en tant que `request.csr`.

```
certreq.exe -new request.inf request.csr
```

En interne, une nouvelle paire de clés est générée sur votre AWS CloudHSM cluster, et la clé privée de la paire est utilisée pour créer le CSR.

4. Envoyez la CSR à votre autorité de certification. Si vous utilisez une CA Windows Server, procédez comme suit :

- a. Entrez la commande suivante pour ouvrir l'outil CA

```
certsrv.msc
```

- b. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du serveur CA. Choisissez All Tasks (Toutes les tâches), puis choisissez Submit new request (Envoyer une nouvelle demande).
- c. Accédez à l'emplacement de `request.csr` et choisissez Ouvrir.
- d. Accédez au dossier Pending Requests (Demandes en attente) en développant le menu Server CA. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande que vous venez de créer puis, dans All Tasks (Toutes les tâches), choisissez Issue.
- e. Maintenant, accédez au dossier Issued Certificates (Certificats émis) (au-dessus du dossier Demandes en attente).
- f. Choisissez Ouvrir pour afficher le certificat, puis cliquez sur l'onglet Détails.
- g. Choisissez Copy to File (Copier dans un fichier) pour démarrer le Certificate Export Wizard (Assistant d'exportation de certificat). Enregistrez le fichier X.509 codé DER dans un emplacement sûr en tant que `signedCertificate.cer`.
- h. Quittez l'outil CA et utilisez la commande suivante, qui permet de déplacer le fichier de certificat dans le magasin de certificats personnel dans Windows. Il peut ensuite être utilisé par d'autres applications.

```
certreq.exe -accept signedCertificate.cer
```

Vous pouvez désormais utiliser votre certificat importé pour [signer un fichier](#).

Étape 3 : signer un fichier


Vous êtes maintenant prêt à utiliser SignTool votre certificat importé pour signer votre fichier d'exemple. Pour ce faire, vous devez connaître le hachage SHA-1 ou l'empreinte du certificat. L'empreinte numérique est utilisée pour garantir que SignTool seuls les certificats vérifiés par. AWS CloudHSM Dans cet exemple, nous utilisons PowerShell pour obtenir le hachage du certificat. Vous pouvez également utiliser l'interface graphique utilisateur de CA ou le fichier exécutable certutil du kit SDK Windows.

Pour obtenir l'empreinte d'un certificat et l'utiliser pour signer un fichier

1. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
Get-ChildItem -path cert:\LocalMachine\My
```

Copiez la valeur Thumbprint qui est renvoyée.



2. Accédez au répertoire PowerShell qui contient SignTool.exe. L'emplacement par défaut est C : \Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64.
3. Enfin, signez votre fichier en exécutant la commande suivante. Si la commande aboutit, PowerShell renvoie un message de réussite.

```
signtool.exe sign /v /fd sha256 /sha1 <thumbprint> /sm C:\Users\Administrator\
\Desktop\<test>.ps1
```

```
PS C:\Users\Administrator> cd "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64"
PS C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64> .\signtool.exe sign /v /fd sha256 /sha1 0BECF08706C86997
85ED5AD0B8896BD0271A26ED /sm /as C:\Users\Administrator\Desktop\exec.ps1
    SDK Version: 2.03
The following certificate was selected:
    Issued to: www.example.com
    Issued by: WINDOWS-CA
    Expires:   Fri Nov 08 10:39:22 2019
    SHA1 hash: 0BECF08706C8699785ED5AD0B8896BD0271A26ED
Done Adding Additional Store
Successfully signed: C:\Users\Administrator\Desktop\exec.ps1
Number of files successfully Signed: 1
Number of warnings: 0
Number of errors: 0
PS C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64>
```

4. (Facultatif) Pour vérifier la signature sur le fichier, utilisez la commande suivante :

```
signtool.exe verify /v /pa C:\Users\Administrator\Desktop\<test>.ps1
```

Utiliser Microsoft SignTool avec le SDK client 3 pour signer des fichiers

Dans la cryptographie et l'infrastructure à clés publiques (PKI), les signatures numériques sont utilisées pour confirmer que les données ont été envoyées par une entité de confiance. Les signatures indiquent également que les données n'ont pas été altérées pendant le transit. Une signature est un hachage chiffré qui est généré avec la clé privée de l'expéditeur. Le destinataire peut vérifier l'intégrité des données en déchiffrant sa signature de hachage avec la clé publique de l'expéditeur. En revanche, il est de la responsabilité de l'expéditeur de conserver un certificat numérique. Le certificat numérique démontre la propriété de la clé privée par l'expéditeur et fournit au destinataire la clé publique qui est nécessaire pour le déchiffrement. Tant que la clé privée appartient à l'expéditeur, la signature est fiable. AWS CloudHSM fournit du matériel sécurisé validé FIPS 140-2 de niveau 3 pour vous permettre de sécuriser ces clés avec un accès exclusif à locataire unique.

De nombreuses entreprises utilisent Microsoft SignTool, un outil de ligne de commande qui signe, vérifie et horodate les fichiers afin de simplifier le processus de signature de code. Vous pouvez les utiliser AWS CloudHSM pour stocker en toute sécurité vos paires de clés jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires SignTool, créant ainsi un flux de travail facilement automatisable pour la signature des données.

Les rubriques suivantes fournissent une vue d'ensemble de la façon de l'utiliser SignTool avec AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)

- [Étape 2 : Création d'un certificat de signature](#)
- [Étape 3 : signer un fichier](#)

Étape 1 : Configurer les prérequis

Pour utiliser Microsoft SignTool avec AWS CloudHSM, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une instance de client Amazon EC2 exécutant un système d'exploitation Windows.
- Une autorité de certification (CA), soit en auto-gestion ou établie par un fournisseur tiers.
- Un AWS CloudHSM cluster actif dans le même cloud public virtuel (VPC) que votre instance EC2. Le cluster doit contenir au moins un HSM.
- Un utilisateur cryptographique (CU) pour posséder et gérer les clés du AWS CloudHSM cluster.
- Un fichier non signé ou un fichier exécutable.
- Le kit de développement logiciel (SDK) Microsoft Windows.

Pour configurer les conditions requises pour une utilisation AWS CloudHSM avec Windows SignTool

1. Suivez les instructions fournies dans la section [Premiers pas](#) de ce guide pour démarrer une instance Windows EC2 et un cluster AWS CloudHSM .
2. Si vous souhaitez héberger votre propre autorité de certification Windows Server, suivez les étapes 1 et 2 de la [section Configuration de Windows Server en tant qu'autorité de certification avec AWS CloudHSM](#). Dans le cas contraire, continuez à utiliser votre autorité de certification tierce reconnue publiquement.
3. Téléchargez et installez l'une des versions suivantes du kit SDK Microsoft Windows sur votre instance Windows EC2 :
 - [Kit SDK Microsoft Windows 10](#)
 - [Kit SDK Microsoft Windows 8.1](#)
 - [Kit SDK Microsoft Windows 7](#)

Le fichier exécutable SignTool fait partie de la fonction d'installation Windows SDK Signing Tools for Desktop Apps. Vous pouvez omettre l'installation des autres fonctionnalités si vous n'en avez pas besoin. L'emplacement d'installation par défaut est :


```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\<SDK version>\bin\<version number>\<CPU architecture>\signtool.exe
```

Vous pouvez désormais utiliser le SDK Microsoft Windows, votre AWS CloudHSM cluster et votre autorité de certification pour [créer un certificat de signature](#).

Étape 2 : Création d'un certificat de signature

Maintenant que vous avez téléchargé le kit SDK Windows sur votre instance EC2, vous pouvez l'utiliser pour générer une demande de signature de certificat (CSR). La CSR est un certificat non signé qui est, à terme, transmis à votre CA pour signature. Dans cet exemple, nous utilisons le fichier exécutable `certreq` qui est inclus dans le kit SDK Windows pour générer la CSR.

Pour générer une CSR en utilisant le fichier exécutable **certreq**

1. Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre instance EC2 Windows. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
2. Créez un fichier nommé `request.inf` qui contient les lignes ci-dessous. Remplacez les informations Subject par celles de votre entreprise. Pour une explication de chaque paramètre, consultez la [documentation de Microsoft](#).

```
[Version]
Signature= $Windows NT$
[NewRequest]
Subject = "C=<Country>,CN=<www.website.com>,O=<Organization>,OU=<Organizational-Unit>,L=<City>,S=<State>"
RequestType=PKCS10
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "Cavium Key Storage Provider"
KeyUsage = "CERT_DIGITAL_SIGNATURE_KEY_USAGE"
MachineKeySet = True
Exportable = False
```

3. Exécutez `certreq.exe`. Pour cet exemple, nous enregistrons la CSR en tant que `request.csr`.

```
certreq.exe -new request.inf request.csr
```

En interne, une nouvelle paire de clés est générée sur votre AWS CloudHSM cluster, et la clé privée de la paire est utilisée pour créer le CSR.

4. Envoyez la CSR à votre autorité de certification. Si vous utilisez une CA Windows Server, procédez comme suit :

- a. Entrez la commande suivante pour ouvrir l'outil CA

```
certsrv.msc
```

- b. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du serveur CA. Choisissez All Tasks (Toutes les tâches), puis choisissez Submit new request (Envoyer une nouvelle demande).
- c. Accédez à l'emplacement de `request.csr` et choisissez Ouvrir.
- d. Accédez au dossier Pending Requests (Demandes en attente) en développant le menu Server CA. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande que vous venez de créer puis, dans All Tasks (Toutes les tâches), choisissez Issue.
- e. Maintenant, accédez au dossier Issued Certificates (Certificats émis) (au-dessus du dossier Demandes en attente).
- f. Choisissez Ouvrir pour afficher le certificat, puis cliquez sur l'onglet Détails.
- g. Choisissez Copy to File (Copier dans un fichier) pour démarrer le Certificate Export Wizard (Assistant d'exportation de certificat). Enregistrez le fichier X.509 codé DER dans un emplacement sûr en tant que `signedCertificate.cer`.
- h. Quittez l'outil CA et utilisez la commande suivante, qui permet de déplacer le fichier de certificat dans le magasin de certificats personnel dans Windows. Il peut ensuite être utilisé par d'autres applications.

```
certreq.exe -accept signedCertificate.cer
```

Vous pouvez désormais utiliser votre certificat importé pour [signer un fichier](#).

Étape 3 : signer un fichier


Vous êtes maintenant prêt à utiliser SignTool votre certificat importé pour signer votre fichier d'exemple. Pour ce faire, vous devez connaître le hachage SHA-1 ou l'empreinte du certificat. L'empreinte numérique est utilisée pour garantir que SignTool seuls les certificats vérifiés par. AWS CloudHSM Dans cet exemple, nous utilisons PowerShell pour obtenir le hachage du certificat. Vous pouvez également utiliser l'interface graphique utilisateur de CA ou le fichier exécutable certutil du kit SDK Windows.

Pour obtenir l'empreinte d'un certificat et l'utiliser pour signer un fichier

1. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
Get-ChildItem -path cert:\LocalMachine\My
```

Copiez la valeur Thumbprint qui est renvoyée.



2. Accédez au répertoire PowerShell qui contient SignTool.exe. L'emplacement par défaut est C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64.
3. Enfin, signez votre fichier en exécutant la commande suivante. Si la commande aboutit, PowerShell renvoie un message de réussite.

```
signtool.exe sign /v /fd sha256 /sha1 <thumbprint> /sm C:\Users\Administrator\
\Desktop\<test>.ps1
```

```
PS C:\Users\Administrator> cd "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64"
PS C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64> .\signtool.exe sign /v /fd sha256 /sha1 0BECF08706C86997
85ED5AD0B8896BD0271A26ED /sm /as C:\Users\Administrator\Desktop\exec.ps1
    SDK Version: 2.03
The following certificate was selected:
    Issued to: www.example.com
    Issued by: WINDOWS-CA
    Expires:   Fri Nov 08 10:39:22 2019
    SHA1 hash: 0BECF08706C8699785ED5AD0B8896BD0271A26ED
Done Adding Additional Store
Successfully signed: C:\Users\Administrator\Desktop\exec.ps1
Number of files successfully Signed: 1
Number of warnings: 0
Number of errors: 0
PS C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64>
```

4. (Facultatif) Pour vérifier la signature sur le fichier, utilisez la commande suivante :

```
signtool.exe verify /v /pa C:\Users\Administrator\Desktop\<test>.ps1
```

Intégration de Java Keytool et Jarsigner avec AWS CloudHSM

AWS CloudHSM offre une intégration avec les utilitaires Java Keytool et Jarsigner via le SDK client 3 et le SDK client 5. Les étapes d'utilisation de ces outils varient en fonction de la version du SDK client dans laquelle vous avez actuellement effectué le téléchargement. Les sections suivantes fournissent des informations sur chaque SDK.

Rubriques

- [Utilisez le SDK client 5 pour intégrer AWS CloudHSM Java Keytool et Jarsigner](#)
- [Utilisez le SDK client 3 pour intégrer AWS CloudHSM Java Keytool et Jarsigner](#)

Utilisez le SDK client 5 pour intégrer AWS CloudHSM Java Keytool et Jarsigner

AWS CloudHSM le magasin de clés est un magasin de clés JCE spécial qui utilise les certificats associés aux clés de votre module de sécurité matériel (HSM) via des outils tiers tels que et. keytool jarsigner AWS CloudHSM ne stocke pas les certificats sur le HSM, car les certificats sont des données publiques non confidentielles. Le magasin de AWS CloudHSM clés stocke les certificats dans un fichier local et les mappe aux clés correspondantes sur votre HSM.

Lorsque vous utilisez le magasin de AWS CloudHSM clés pour générer de nouvelles clés, aucune entrée n'est générée dans le fichier de magasin de clés local ; les clés sont créées sur le HSM. De même, lorsque vous utilisez le magasin de clés AWS CloudHSM pour rechercher des clés, la

recherche est transmise au HSM. Lorsque vous stockez des certificats dans le magasin de AWS CloudHSM clés, le fournisseur vérifie qu'une paire de clés portant l'alias correspondant existe sur le HSM, puis associe le certificat fourni à la paire de clés correspondante.

Rubriques

- [Conditions préalables à l'intégration AWS CloudHSM avec Java Keytool et Jarsigner à l'aide du SDK client 5](#)
- [Utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec keytool à l'aide du SDK client 5](#)
- [Utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec Jarsigner à l'aide du SDK client 5](#)
- [Problèmes connus liés à l' AWS CloudHSM intégration de Java Keytool et Jarsigner à l'aide du SDK client 5](#)

Conditions préalables à l'intégration AWS CloudHSM avec Java Keytool et Jarsigner à l'aide du SDK client 5

Pour utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés, vous devez d'abord initialiser et configurer le SDK AWS CloudHSM JCE. Pour cela, utilisez la procédure suivante :

Étape 1 : Installation du JCE

Pour installer le JCE, y compris les prérequis du AWS CloudHSM client, suivez les étapes d'[installation de la bibliothèque Java](#).

Étape 2 : Ajouter des informations d'identification de connexion HSM aux variables d'environnement

Configurez les variables d'environnement pour qu'elles contiennent vos informations d'identification de connexion HSM.

Linux

```
$ export HSM_USER=<HSM user name>
```

```
$ export HSM_PASSWORD=<HSM password>
```

Windows

```
PS C:\> $Env:HSM_USER=<HSM user name>
```

```
PS C:\> $Env:HSM_PASSWORD=<HSM password>
```

Note

Le AWS CloudHSM JCE propose différentes options de connexion. Pour utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec des applications tierces, vous devez utiliser une connexion implicite avec des variables d'environnement. Si vous souhaitez utiliser une connexion explicite via le code de l'application, vous devez créer votre propre application à l'aide du magasin de AWS CloudHSM clés. Pour plus d'informations, consultez l'article sur l'[utilisation de AWS CloudHSM Key Store](#).

Étape 3 : Enregistrement du fournisseur JCE

Pour enregistrer le fournisseur JCE dans la CloudProvider configuration Java, procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier de configuration `java.security` dans votre installation Java, pour modification.
2. Dans le fichier de configuration `java.security`, ajoutez `com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmProvider` comme dernier fournisseur. Par exemple, s'il y a neuf fournisseurs dans le fichier `java.security`, ajoutez le fournisseur suivant comme dernier fournisseur dans la section :

```
security.provider.10=com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmProvider
```

Note

L'ajout du AWS CloudHSM fournisseur à une priorité plus élevée peut avoir un impact négatif sur les performances de votre système, car le AWS CloudHSM fournisseur sera priorisé pour les opérations qui peuvent être déchargées en toute sécurité vers le logiciel. Il est recommandé de toujours spécifier le fournisseur que vous souhaitez utiliser pour une opération, qu'il s'agisse d'un fournisseur logiciel AWS CloudHSM ou d'un fournisseur basé sur un logiciel.

Note

La spécification `-providerName-providerclass`, et des options de ligne de `-providerpath` commande lors de la génération de clés à l'aide du magasin de clés AWS CloudHSM peut provoquer des erreurs.

Utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec keytool à l'aide du SDK client 5

[keytool](#) est un utilitaire de ligne de commande populaire pour les tâches courantes de clés et de certificats. La documentation AWS CloudHSM n'inclut pas de didacticiel complet sur keytool. Cet article explique les paramètres spécifiques que vous devez utiliser avec les différentes fonctions de keytool lorsque vous les utilisez AWS CloudHSM comme racine de confiance via le magasin de AWS CloudHSM clés.

Lorsque vous utilisez keytool avec le magasin de AWS CloudHSM clés, spécifiez les arguments suivants pour chaque commande keytool :

Linux

```
-storetype CLOUDHSM -J-classpath< '-J/opt/cloudhsm/java/*'>
```

Windows

```
-storetype CLOUDHSM -J-classpath<' -J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*" '>
```

Si vous souhaitez créer un nouveau fichier de stockage de clés à l'aide du magasin de AWS CloudHSM clés, consultez [Utilisez le SDK AWS CloudHSM KeyStore for AWS CloudHSM Client](#) 3. Pour utiliser un magasin de clés existant, spécifiez son nom (y compris le chemin) à l'aide de l'argument `—keystore` à keytool. Si vous spécifiez un fichier de stockage de clés inexistant dans une commande keytool, le magasin de AWS CloudHSM clés crée un nouveau fichier de stockage de clés.

Créez de nouvelles AWS CloudHSM clés avec keytool

Vous pouvez utiliser keytool pour générer le RSA, l'AES et le DESede type de clé pris en charge par le SDK AWS CloudHSM JCE.

 Important

Une clé générée par keytool est générée dans le logiciel, puis importée AWS CloudHSM sous forme de clé persistante extractible.

Nous vous recommandons fortement de générer des clés non exportables en dehors de keytool, puis d'importer les certificats correspondants dans le magasin de clés. Si vous utilisez des clés RSA ou EC extractibles via keytool et Jarsigner, les fournisseurs exportent les clés depuis le, AWS CloudHSM puis les utilisent localement pour les opérations de signature.

Si plusieurs instances clientes sont connectées à votre AWS CloudHSM cluster, sachez que l'importation d'un certificat dans le magasin de clés d'une instance client ne rendra pas automatiquement les certificats disponibles sur d'autres instances clientes. Pour enregistrer la clé et les certificats associés sur chaque instance client, vous devez exécuter une application Java comme décrit dans [the section called “Générer une CSR à l'aide de Keytool”](#). Vous pouvez également apporter les modifications nécessaires sur un client et copier le fichier de stockage de clés résultant sur chaque autre instance cliente.

Exemple 1 : générer une clé AES-256 symétrique et l'enregistrer dans un fichier de stockage de clés nommé « example_keystore.store », dans le répertoire de travail. *<secret label>* Remplacez-le par une étiquette unique.

Linux

```
$ keytool -genseckey -alias <secret label> -keyalg aes \
-keysize 256 -keystore example_keystore.store \
-storetype CloudHSM -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
```

Windows

```
PS C:\> keytool -genseckey -alias <secret label> -keyalg aes `
-keysize 256 -keystore example_keystore.store `
-storetype CloudHSM -J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*"'
```

Exemple 2 : générer une paire de clés RSA 2048 et l'enregistrer dans un fichier de stockage de clés nommé « example_keystore.store » dans le répertoire de travail. *<RSA key pair label>* Remplacez-le par une étiquette unique.

Linux

```
$ keytool -genkeypair -alias <RSA key pair label> \  
-keyalg rsa -keysize 2048 \  
-sigalg sha512withrsa \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

Windows

```
PS C:\> keytool -genkeypair -alias <RSA key pair label> \  
-keyalg rsa -keysize 2048 \  
-sigalg sha512withrsa \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*"'
```

Vous trouverez une liste des [algorithmes de signature pris en charge](#) dans la bibliothèque Java.

Supprimer une AWS CloudHSM clé à l'aide de keytool

Le magasin de AWS CloudHSM clés ne prend pas en charge la suppression de clés. Vous pouvez supprimer des clés à l'aide de la méthode de destruction de l'[interface Destroyable](#).

```
((Destroyable) key).destroy();
```

Générer un AWS CloudHSM CSR à l'aide de keytool

Vous bénéficiez de la plus grande flexibilité dans la génération d'une demande de signature de certificat (CSR) si vous utilisez le [Moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 5](#). La commande suivante utilise keytool pour générer un CSR pour une paire de clés avec l'alias, `example-key-pair`.

Linux

```
$ keytool -certreq -alias <key pair label> \  
-file my_csr.csr \  
-keystore example_keystore.store \  

```

```
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

Windows

```
PS C:\> keytool -certreq -alias <key pair label> \  
-file my_csr.csr \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*"'
```

Note

Pour utiliser une paire de clés de keytool, cette paire de clés doit avoir une entrée dans le fichier de stockage de clés spécifié. Si vous souhaitez utiliser une paire de clés générée en dehors de keytool, vous devez importer les métadonnées de clé et de certificat dans le magasin de clés. Pour obtenir des instructions sur l'importation des données du keystore, consultez [the section called “Utilisez keytool pour importer des certificats dans le magasin de clés”](#).

Utilisez keytool pour importer des certificats intermédiaires et racines dans le magasin de AWS CloudHSM clés

Pour importer un certificat CA AWS CloudHSM, vous devez activer la vérification d'une chaîne de certificats complète sur un certificat récemment importé. Voici un exemple de commande.

Linux

```
$ keytool -import -trustcacerts -alias rootCAcert \  
-file rootCAcert.cert -keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

Windows

```
PS C:\> keytool -import -trustcacerts -alias rootCAcert \  
-file rootCAcert.cert -keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM
```

```
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*"'
```

Si vous connectez plusieurs instances clientes à votre AWS CloudHSM cluster, l'importation d'un certificat dans le magasin de clés d'une instance client ne le rendra pas automatiquement disponible sur les autres instances clientes. Vous devez importer le certificat sur chaque instance client.

Utiliser keytool pour supprimer les certificats du magasin de AWS CloudHSM clés

La commande suivante montre un exemple de suppression d'un AWS CloudHSM certificat d'un magasin de clés Java Keytool.

Linux

```
$ keytool -delete -alias mydomain \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

Windows

```
PS C:\> keytool -delete -alias mydomain `\  
-keystore example_keystore.store `\  
-storetype CLOUDHSM `\  
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*"'
```

Si vous connectez plusieurs instances clientes à votre AWS CloudHSM cluster, la suppression d'un certificat dans le magasin de clés d'une instance client ne supprimera pas automatiquement le certificat des autres instances clientes. Vous devez supprimer le certificat sur chaque instance cliente.

Importer un certificat fonctionnel dans le magasin de AWS CloudHSM clés à l'aide de keytool

Une fois qu'une demande de signature de certificat (CSR) est signée, vous pouvez l'importer dans le magasin de clés AWS CloudHSM et l'associer à la paire de clés appropriée. La commande suivante fournit un exemple.

Linux

```
$ keytool -importcert -noprompt -alias <key pair label> \  
-file my_certificate.crt \  

```

```
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

Windows

```
PS C:\> keytool -importcert -noprompt -alias <key pair label> \  
-file my_certificate.crt \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*"'
```

L'alias doit être une paire de clés avec un certificat associé dans le magasin de clés. Si la clé est générée en dehors de keytool, ou si elle est générée sur une autre instance cliente, vous devez d'abord importer la clé et les métadonnées de certificat dans le magasin de clés.

La chaîne de certificats doit être vérifiable. Si vous ne parvenez pas à vérifier le certificat, vous devrez peut-être importer le certificat de signature (autorité de certification) dans le magasin de clés afin que la chaîne puisse être vérifiée.

Exporter un certificat à AWS CloudHSM l'aide de keytool

L'exemple suivant génère un certificat au format binaire X.509. Pour exporter un certificat lisible par l'homme depuis AWS CloudHSM, ajoutez-le `-rfc` à la `-exportcert` commande.

Linux

```
$ keytool -exportcert -alias <key pair label> \  
-file my_exported_certificate.crt \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

Windows

```
PS C:\> keytool -exportcert -alias <key pair label> \  
-file my_exported_certificate.crt \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*"'
```

Utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec Jarsigner à l'aide du SDK client 5

Jarsigner est un utilitaire de ligne de commande populaire permettant de signer des fichiers JAR à l'aide d'une clé stockée de manière sécurisée sur un module de sécurité matériel (HSM). Un tutoriel complet sur Jarsigner est hors de portée de la AWS CloudHSM documentation. Cette section explique les paramètres Jarsigner que vous devez utiliser pour signer et vérifier les signatures AWS CloudHSM comme source de confiance via le magasin de AWS CloudHSM clés.

Configurer AWS CloudHSM les clés et les certificats avec Jarsigner

Avant de signer des fichiers AWS CloudHSM JAR avec Jarsigner, assurez-vous d'avoir configuré ou effectué les étapes suivantes :

1. Suivez les instructions fournies dans les [conditions préalables du magasin de clés AWS CloudHSM](#).
2. Configurez vos clés de signature ainsi que les certificats et la chaîne de certificats associés qui doivent être stockés dans le magasin de AWS CloudHSM clés du serveur ou de l'instance client actuelle. Créez les clés sur le, AWS CloudHSM puis importez les métadonnées associées dans votre magasin de AWS CloudHSM clés. Si vous souhaitez utiliser keytool pour configurer les clés et les certificats, reportez-vous à la section [the section called “Créer de nouvelles clés avec keytool”](#). Si vous utilisez plusieurs instances clientes pour signer votre JARs, créez la clé et importez la chaîne de certificats. Copiez ensuite le fichier de stockage de clés obtenu sur chaque instance cliente. Si vous générez fréquemment de nouvelles clés, il peut être plus facile d'importer individuellement des certificats dans chaque instance cliente.
3. Toute la chaîne de certificats doit être vérifiable. Pour que la chaîne de certificats soit vérifiable, vous devrez peut-être ajouter le certificat CA et les certificats intermédiaires au magasin de AWS CloudHSM clés. Veuillez consulter l'extrait de code dans [the section called “Signer un fichier JAR”](#) pour apprendre à utiliser le code Java afin de vérifier la chaîne de certificats. Si vous préférez, vous pouvez utiliser keytool pour importer des certificats. Pour des instructions sur l'utilisation de keytool, consultez [the section called “Utilisez keytool pour importer des certificats dans le magasin de clés”](#).

Signer un fichier JAR à l'aide de AWS CloudHSM et Jarsigner

Utilisez la commande suivante pour signer un fichier JAR à l'aide AWS CloudHSM de Jarsigner :

Linux;

Pour OpenJDK 8

```
jarsigner -keystore example_keystore.store \
-signedjar signthisclass_signed.jar \
-sialg sha512withrsa \
-storetype CloudHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*:/usr/lib/jvm/java-1.8.0/lib/tools.jar' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \
signthisclass.jar <key pair label>
```

Pour OpenJDK 11, OpenJDK 17 et OpenJDK 21

```
jarsigner -keystore example_keystore.store \
-signedjar signthisclass_signed.jar \
-sialg sha512withrsa \
-storetype CloudHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \
signthisclass.jar <key pair label>
```

Windows

Pour Open JDK8

```
jarsigner -keystore example_keystore.store `
-signedjar signthisclass_signed.jar `
-sialg sha512withrsa `
-storetype CloudHSM `
-J-classpath '-JC:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*;C:\Program Files\Java
\jdk1.8.0_331\lib\tools.jar' `
"-J-Djava.library.path='C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\lib\'" `
signthisclass.jar <key pair label>
```

Pour OpenJDK 11, OpenJDK 17 et OpenJDK 21

```
jarsigner -keystore example_keystore.store `
-signedjar signthisclass_signed.jar `
-sialg sha512withrsa `
-storetype CloudHSM `
-J-classpath '-JC:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*' `
"-J-Djava.library.path='C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\lib\'" `
```

```
signthisclass.jar <key pair label>
```

Utilisez la commande suivante pour vérifier un JAR signé :

Linux

Pour Open JDK8

```
jarsigner -verify \  
-keystore example_keystore.store \  
-sigalg sha512withrsa \  
-storetype CloudHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*:/usr/lib/jvm/java-1.8.0/lib/tools.jar' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \  
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

Pour OpenJDK 11, OpenJDK 17 et OpenJDK 21

```
jarsigner -verify \  
-keystore example_keystore.store \  
-sigalg sha512withrsa \  
-storetype CloudHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \  
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

Windows

Pour OpenJDK 8

```
jarsigner -verify \  
-keystore example_keystore.store \  
-sigalg sha512withrsa \  
-storetype CloudHSM \  
-J-classpath '-JC:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_331\lib\tools.jar' \  
"-J-Djava.library.path='C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\lib\'" \  
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

Pour OpenJDK 11, OpenJDK 17 et OpenJDK 21

```
jarsigner -verify `
-keystore example_keystore.store `
-sigalg sha512withrsa `
-storetype CloudHSM `
-J-classpath '-JC:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\*' `
"-J-Djava.library.path='C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\lib\'" `
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

Problèmes connus liés à l' AWS CloudHSM intégration de Java Keytool et Jarsigner à l'aide du SDK client 5

La liste suivante fournit la liste actuelle des problèmes connus relatifs aux intégrations avec Java Keytool AWS CloudHSM et Jarsigner à l'aide du SDK client 5.

1. Nous ne prenons pas en charge les clés EC avec Keytool et Jarsigner.

Utilisez le SDK client 3 pour intégrer AWS CloudHSM Java Keytool et Jarsigner

AWS CloudHSM le magasin de clés est un magasin de clés JCE spécial qui utilise les certificats associés aux clés de votre module de sécurité matériel (HSM) via des outils tiers tels que et. `keytool jarsigner` AWS CloudHSM ne stocke pas les certificats sur le HSM, car les certificats sont des données publiques non confidentielles. Le magasin de AWS CloudHSM clés stocke les certificats dans un fichier local et les mappe aux clés correspondantes sur votre HSM.

Lorsque vous utilisez le magasin de AWS CloudHSM clés pour générer de nouvelles clés, aucune entrée n'est générée dans le fichier de magasin de clés local ; les clés sont créées sur le HSM. De même, lorsque vous utilisez le magasin de clés AWS CloudHSM pour rechercher des clés, la recherche est transmise au HSM. Lorsque vous stockez des certificats dans le magasin de AWS CloudHSM clés, le fournisseur vérifie qu'une paire de clés portant l'alias correspondant existe sur le HSM, puis associe le certificat fourni à la paire de clés correspondante.

Rubriques

- [Conditions préalables à l'intégration AWS CloudHSM avec Java Keytool et Jarsigner à l'aide du SDK client 3](#)
- [Utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec keytool à l'aide du SDK client 3](#)
- [Utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec Jarsigner à l'aide du SDK client 3](#)
- [Problèmes connus liés à l' AWS CloudHSM intégration de Java Keytool et Jarsigner à l'aide du SDK client 3](#)
- [Enregistrer les clés préexistantes avec le magasin de AWS CloudHSM clés](#)

Conditions préalables à l'intégration AWS CloudHSM avec Java Keytool et Jarsigner à l'aide du SDK client 3

Pour utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés, vous devez d'abord initialiser et configurer le SDK AWS CloudHSM JCE. Pour cela, utilisez la procédure suivante :

Étape 1 : Installation du JCE

Pour installer le JCE, y compris les prérequis du AWS CloudHSM client, suivez les étapes d'[installation de la bibliothèque Java](#).

Étape 2 : Ajouter des informations d'identification de connexion HSM aux variables d'environnement

Configurez les variables d'environnement pour qu'elles contiennent vos informations d'identification de connexion HSM.

```
export HSM_PARTITION=PARTITION_1
export HSM_USER=<HSM user name>
export HSM_PASSWORD=<HSM password>
```

Note

Le CloudHSM JCE offre diverses options de connexion. Pour utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec des applications tierces, vous devez utiliser une connexion implicite avec des variables d'environnement. Si vous souhaitez utiliser une connexion explicite via le code de l'application, vous devez créer votre propre application à l'aide du magasin de AWS CloudHSM clés. Pour plus d'informations, consultez l'article sur l'[utilisation de AWS CloudHSM Key Store](#).

Étape 3 : Enregistrez le fournisseur JCE

Pour enregistrer le fournisseur JCE, dans la CloudProvider configuration Java.

1. Ouvrez le fichier de configuration `java.security` dans votre installation Java, pour modification.
2. Dans le fichier de configuration `java.security`, ajoutez `com.cavium.provider.CaviumProvider` comme dernier fournisseur. Par exemple, s'il y a neuf fournisseurs dans le fichier `java.security`, ajoutez le fournisseur suivant comme dernier fournisseur dans la section. L'ajout du fournisseur de Cavium à une priorité plus élevée peut avoir un impact négatif sur les performances de votre système.

```
security.provider.10=com.cavium.provider.CaviumProvider
```

Note

Les utilisateurs de puissance peuvent être habitués à spécifier les options de lignes de commande `-providerName`, `-providerclass` et `-providerpath` lors de l'utilisation de `keytool`, au lieu de mettre à jour le fichier de configuration de sécurité. Si vous essayez de spécifier des options de ligne de commande lors de la génération de AWS CloudHSM clés avec le magasin de clés, cela provoquera des erreurs.

Utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec `keytool` à l'aide du SDK client 3

[Keytool](#) est un utilitaire de ligne de commande populaire pour les tâches courantes de clés et de certificats sur les systèmes Linux. La documentation AWS CloudHSM n'inclut pas de didacticiel complet sur `keytool`. Cet article explique les paramètres spécifiques que vous devez utiliser avec les différentes fonctions de `keytool` lorsque vous les utilisez AWS CloudHSM comme racine de confiance via le magasin de AWS CloudHSM clés.

Lorsque vous utilisez `keytool` avec le magasin de AWS CloudHSM clés, spécifiez les arguments suivants pour chaque commande `keytool` :

```
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib
```

Si vous souhaitez créer un nouveau fichier de stockage de clés à l'aide du magasin de AWS CloudHSM clés, consultez [Utilisez le SDK AWS CloudHSM KeyStore for AWS CloudHSM Client](#)

3. Pour utiliser un magasin de clés existant, spécifiez son nom (y compris le chemin) à l'aide de l'argument `—keystore` à `keytool`. Si vous spécifiez un fichier de stockage de clés inexistant dans une commande `keytool`, le magasin de AWS CloudHSM clés crée un nouveau fichier de stockage de clés.

Créez de nouvelles AWS CloudHSM clés avec `keytool`

Vous pouvez utiliser `keytool` pour générer n'importe quel type de clé pris en charge par le SDK AWS CloudHSM JCE. Consultez la liste complète des clés et longueurs dans l'article [Clés prises en charge](#) dans la bibliothèque Java.

Important

Une clé générée par `keytool` est générée dans le logiciel, puis importée AWS CloudHSM sous forme de clé persistante extractible.

Les instructions pour créer des clés non extractibles directement sur le module de sécurité matériel (HSM), puis les utiliser avec `keytool` ou `Jarsigner`, sont présentées dans l'exemple de code de la section [Enregistrement](#) de clés préexistantes avec le magasin de clés. AWS CloudHSM Nous vous recommandons fortement de générer des clés non exportables en dehors de `keytool`, puis d'importer les certificats correspondants dans le magasin de clés. Si vous utilisez des clés RSA ou EC extractibles via `keytool` et `jarsigner`, les fournisseurs exportent les clés depuis le, AWS CloudHSM puis les utilisent localement pour les opérations de signature.

Si plusieurs instances clientes sont connectées à votre cluster CloudHSM, sachez que l'importation d'un certificat sur le magasin de clés d'une instance cliente ne rend pas automatiquement les certificats disponibles sur d'autres instances clientes. Pour enregistrer la clé et les certificats associés sur chaque instance client, vous devez exécuter une application Java comme décrit dans [Générer un CSR à l'aide de Keytool](#). Vous pouvez également apporter les modifications nécessaires sur un client et copier le fichier de stockage de clés résultant sur chaque autre instance cliente.

Exemple 1 : générer une clé AES-256 symétrique et l'enregistrer dans un fichier de stockage de clés nommé « `example_keystore.store` », dans le répertoire de travail. `<secret label>` Remplacez-le par une étiquette unique.

```
keytool -genseckey -alias <secret label> -keyalg aes \
-keysize 256 -keystore example_keystore.store \
-storetype CloudHSM -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

Exemple 2 : générer une paire de clés RSA 2048 et l'enregistrer dans un fichier de stockage de clés nommé « example_keystore.store » dans le répertoire de travail. *<RSA key pair label>* Remplacez-le par une étiquette unique.

```
keytool -genkeypair -alias <RSA key pair label> \
        -keyalg rsa -keysize 2048 \
        -sigalg sha512withrsa \
        -keystore example_keystore.store \
        -storetype CLOUDHSM \
        -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
        -J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

Exemple 3 : générer une clé ED p256 et l'enregistrer dans un fichier de stockage de clés nommé « example_keystore.store » dans le répertoire de travail. *<ec key pair label>* Remplacez-le par une étiquette unique.

```
keytool -genkeypair -alias <ec key pair label> \
        -keyalg ec -keysize 256 \
        -sigalg SHA512withECDSA \
        -keystore example_keystore.store \
        -storetype CLOUDHSM \
        -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
        -J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

Vous trouverez une liste des [algorithmes de signature pris en charge](#) dans la bibliothèque Java.

Supprimer une AWS CloudHSM clé à l'aide de keytool

Le magasin de AWS CloudHSM clés ne prend pas en charge la suppression de clés. Pour supprimer la clé, vous devez utiliser la deleteKey fonction de l'outil AWS CloudHSM de ligne de commande, [Supprimer une AWS CloudHSM clé à l'aide de KMU](#).

Générer un AWS CloudHSM CSR à l'aide de keytool

Vous bénéficiez de la plus grande flexibilité dans la génération d'une demande de signature de certificat (CSR) si vous utilisez le [Moteur AWS CloudHSM dynamique OpenSSL pour le SDK client 5](#). La commande suivante utilise keytool pour générer un CSR pour une paire de clés avec l'alias, example-key-pair.

```
keytool -certreq -alias <key pair label> \
        -file example_csr.csr \
```

```
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

Note

Pour utiliser une paire de clés de keytool, cette paire de clés doit avoir une entrée dans le fichier de stockage de clés spécifié. Si vous souhaitez utiliser une paire de clés générée en dehors de keytool, vous devez importer les métadonnées de clé et de certificat dans le magasin de clés. Pour obtenir des instructions sur l'importation des données du magasin de clés, voir [Importation de certificats intermédiaires et racines dans le magasin de AWS CloudHSM clés à l'aide de Keytool](#).

Utilisez keytool pour importer des certificats intermédiaires et racines dans le magasin de AWS CloudHSM clés

Pour importer un certificat CA dans AWS CloudHSM, vous devez activer la vérification d'une chaîne de certificats complète sur un certificat récemment importé. Voici un exemple de commande.

```
keytool -import -trustcacerts -alias rootCAcert \  
-file rootCAcert.cert -keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

Si vous connectez plusieurs instances clientes à votre AWS CloudHSM cluster, l'importation d'un certificat dans le magasin de clés d'une instance client ne le rendra pas automatiquement disponible sur les autres instances clientes. Vous devez importer le certificat sur chaque instance client.

Utiliser keytool pour supprimer les certificats du magasin de AWS CloudHSM clés

La commande suivante montre un exemple de suppression d'un AWS CloudHSM certificat d'un magasin de clés Java Keytool.

```
keytool -delete -alias mydomain -keystore \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

```
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

Si vous connectez plusieurs instances clientes à votre AWS CloudHSM cluster, la suppression d'un certificat dans le magasin de clés d'une instance client ne supprimera pas automatiquement le certificat des autres instances clientes. Vous devez supprimer le certificat sur chaque instance cliente.

Importer un certificat fonctionnel dans le magasin de AWS CloudHSM clés à l'aide de keytool

Une fois qu'une demande de signature de certificat (CSR) est signée, vous pouvez l'importer dans le magasin de clés AWS CloudHSM et l'associer à la paire de clés appropriée. La commande suivante fournit un exemple.

```
keytool -importcert -noprompt -alias <key pair label> \  
-file example_certificate.crt \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

L'alias doit être une paire de clés avec un certificat associé dans le magasin de clés. Si la clé est générée en dehors de keytool, ou si elle est générée sur une autre instance cliente, vous devez d'abord importer la clé et les métadonnées de certificat dans le magasin de clés. Pour obtenir des instructions sur l'importation des métadonnées du certificat, consultez l'exemple de code dans [Enregistrement de clés préexistantes auprès du magasin de AWS CloudHSM clés](#).

La chaîne de certificats doit être vérifiable. Si vous ne parvenez pas à vérifier le certificat, vous devrez peut-être importer le certificat de signature (autorité de certification) dans le magasin de clés afin que la chaîne puisse être vérifiée.

Exporter un certificat à AWS CloudHSM l'aide de keytool

L'exemple suivant génère un certificat au format binaire X.509. Pour exporter un certificat lisible par l'homme depuis AWS CloudHSM, ajoutez-le `-rfc` à la `-exportcert` commande.

```
keytool -exportcert -alias <key pair label> \  
-file example_exported_certificate.crt \  
-keystore example_keystore.store \  
-storetype CLOUDHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

Utiliser le magasin de AWS CloudHSM clés avec Jarsigner à l'aide du SDK client 3

Jarsigner est un utilitaire de ligne de commande populaire permettant de signer des fichiers JAR à l'aide d'une clé stockée de manière sécurisée sur un module de sécurité matériel (HSM). Un tutoriel complet sur Jarsigner est hors de portée de la AWS CloudHSM documentation. Cette section explique les paramètres Jarsigner que vous devez utiliser pour signer et vérifier les signatures en utilisant le référentiel de AWS CloudHSM clés AWS CloudHSM comme source de confiance.

Configurer AWS CloudHSM les clés et les certificats avec Jarsigner

Avant de signer des fichiers AWS CloudHSM JAR avec Jarsigner, assurez-vous d'avoir configuré ou effectué les étapes suivantes :

1. Suivez les instructions fournies dans les [conditions préalables du magasin de clés AWS CloudHSM](#).
2. Configurez vos clés de signature ainsi que les certificats et la chaîne de certificats associés, qui doivent être stockés dans le magasin de AWS CloudHSM clés de l'instance actuelle du serveur ou du client. Créez les clés sur le, AWS CloudHSM puis importez les métadonnées associées dans votre magasin de AWS CloudHSM clés. Utilisez l'exemple de code de la section [Enregistrement de clés préexistantes auprès du magasin de AWS CloudHSM clés](#) pour importer des métadonnées dans le magasin de clés. Si vous souhaitez utiliser keytool pour configurer les clés et les certificats, reportez-vous à la section [Créez de nouvelles AWS CloudHSM clés avec keytool](#). Si vous utilisez plusieurs instances clientes pour signer votre JARs, créez la clé et importez la chaîne de certificats. Copiez ensuite le fichier de stockage de clés obtenu sur chaque instance cliente. Si vous générez fréquemment de nouvelles clés, il peut être plus facile d'importer individuellement des certificats dans chaque instance cliente.
3. Toute la chaîne de certificats doit être vérifiable. Pour que la chaîne de certificats soit vérifiable, vous devrez peut-être ajouter le certificat CA et les certificats intermédiaires au magasin de AWS CloudHSM clés. Consultez l'extrait de code dans [Signer un fichier JAR à l'aide de Jarsigner AWS CloudHSM et Jarsigner](#) pour obtenir des instructions sur l'utilisation du code Java pour vérifier la chaîne de certificats. Si vous préférez, vous pouvez utiliser keytool pour importer des certificats. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de keytool, consultez la section [Utilisation de Keytool pour importer des certificats intermédiaires et racines dans AWS CloudHSM Key Store](#).

Signer un fichier JAR à l'aide de AWS CloudHSM et Jarsigner

Utilisez la commande suivante pour signer un fichier JAR à l'aide de AWS CloudHSM et jarsigner :

```
jarsigner -keystore example_keystore.store \  
-signedjar signthisclass_signed.jar \  
-sigalg sha512withrsa \  
-storetype CloudHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*:/usr/lib/jvm/java-1.8.0/lib/tools.jar' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \  
signthisclass.jar <key pair label>
```

Utilisez la commande suivante pour vérifier un JAR signé :

```
jarsigner -verify \  
-keystore example_keystore.store \  
-sigalg sha512withrsa \  
-storetype CloudHSM \  
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*:/usr/lib/jvm/java-1.8.0/lib/tools.jar' \  
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \  
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

Problèmes connus liés à l' AWS CloudHSM intégration de Java Keytool et Jarsigner à l'aide du SDK client 3

La liste suivante fournit la liste actuelle des problèmes connus relatifs aux intégrations avec Java Keytool AWS CloudHSM et Jarsigner à l'aide du SDK client 3.

- Lorsque vous générez des clés à l'aide de keytool, le premier fournisseur dans la configuration du fournisseur ne peut pas l'être CaviumProvider.
- Lors de la génération de clés à l'aide de keytool, le premier fournisseur (pris en charge) dans le fichier de configuration de sécurité est utilisé pour générer la clé. Il s'agit généralement d'un fournisseur de logiciels. La clé générée reçoit ensuite un alias et est importée dans le AWS CloudHSM HSM en tant que clé persistante (jeton) pendant le processus d'ajout de clé.
- Lorsque vous utilisez keytool avec le magasin de AWS CloudHSM clés, ne spécifiez pas -providerName-providerclass, ni -providerpath options sur la ligne de commande. Spécifiez ces options dans le fichier du fournisseur de sécurité, comme décrit dans les [conditions préalables du magasin de clés](#).
- Lorsque vous utilisez des clés EC non extractibles via keytool et Jarsigner, le fournisseur SunEC doit figurer dans la liste des fournisseurs du removed/disabled fichier java.security. Si vous utilisez des clés EC extractibles via keytool et Jarsigner, les fournisseurs exportent les bits clés du AWS

CloudHSM HSM et utilisent la clé localement pour les opérations de signature. Nous ne vous recommandons pas d'utiliser des clés exportables avec keytool ou Jarsigner.

Enregistrer les clés préexistantes avec le magasin de AWS CloudHSM clés

Pour une sécurité et une flexibilité maximales en termes d'attributs et d'étiquetage, nous vous recommandons de générer vos clés de AWS CloudHSM signature à l'aide de [key_mgmt_util](#). Vous pouvez également utiliser une application Java pour générer la clé dans AWS CloudHSM.

La section suivante fournit un exemple de code qui montre comment générer une nouvelle paire de clés sur le HSM et l'enregistrer à l'aide de clés existantes importées dans le magasin de AWS CloudHSM clés. Les clés importées peuvent être utilisées avec des outils tiers tels que keytool et Jarsigner.

Pour utiliser une clé préexistante, modifiez l'exemple de code pour rechercher une clé par étiquette au lieu de générer une nouvelle clé. Un exemple de code permettant de rechercher une clé par étiquette est disponible dans l'[exemple KeyUtilitiesRunner.java](#) sur GitHub.

Important

L'enregistrement d'une clé enregistrée dans un magasin de clés local n'exporte pas la clé. AWS CloudHSM Lorsque la clé est enregistrée, le magasin de clés enregistre l'alias (ou l'étiquette) de la clé et met en corrélation localement les objets de certificat de magasin avec une paire de clés sur le AWS CloudHSM. Tant que la paire de clés est créée comme non exportable, les bits de clé ne quitteront pas le HSM.

```
//  
// Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//  
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of  
// this  
// software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
// Software  
// without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,  
// merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to  
// permit persons to whom the Software is furnished to do so.
```

```
//  
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,  
// INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
// PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT  
// HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION  
// OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE  
// SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
//  
  
package com.amazonaws.cloudhsm.examples;  
  
import com.cavium.key.CaviumKey;  
import com.cavium.key.parameter.CaviumAESKeyGenParameterSpec;  
import com.cavium.key.parameter.CaviumRSAKeyGenParameterSpec;  
import com.cavium.asn1.Encoder;  
import com.cavium.cfm2.Util;  
  
import javax.crypto.KeyGenerator;  
  
import java.io.ByteArrayInputStream;  
import java.io.FileInputStream;  
import java.io.FileOutputStream;  
import java.io.FileNotFoundException;  
  
import java.math.BigInteger;  
  
import java.security.*;  
import java.security.cert.Certificate;  
import java.security.cert.CertificateException;  
import java.security.cert.CertificateFactory;  
import java.security.cert.X509Certificate;  
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;  
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;  
import java.security.KeyStore.PasswordProtection;  
import java.security.KeyStore.PrivateKeyEntry;  
import java.security.KeyStore.Entry;  
  
import java.util.Calendar;  
import java.util.Date;  
import java.util.Enumuration;  
  
//  
// KeyStoreExampleRunner demonstrates how to load a keystore, and associate a  
// certificate with a
```

```
// key in that keystore.
//
// This example relies on implicit credentials, so you must setup your environment
// correctly.
//
// https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/java-library-
// install.html#java-library-credentials
//

public class KeyStoreExampleRunner {

    private static byte[] COMMON_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte) 0x04,
    (byte) 0x03 };
    private static byte[] COUNTRY_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte) 0x04,
    (byte) 0x06 };
    private static byte[] LOCALITY_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte) 0x04,
    (byte) 0x07 };
    private static byte[] STATE_OR_PROVINCE_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55,
    (byte) 0x04, (byte) 0x08 };
    private static byte[] ORGANIZATION_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte)
    0x04, (byte) 0x0A };
    private static byte[] ORGANIZATION_UNIT_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte)
    0x04, (byte) 0x0B };

    private static String helpString = "KeyStoreExampleRunner%n" +
        "This sample demonstrates how to load and store keys using a keystore.%n%n"
+
        "Options%n" +
        "\t--help\t\t\tDisplay this message.%n" +
        "\t--store <filename>\t\tPath of the keystore.%n" +
        "\t--password <password>\t\tPassword for the keystore (not your CU
password).%n" +
        "\t--label <label>\t\tLabel to store the key and certificate under.%n" +
        "\t--list\t\t\tList all the keys in the keystore.%n%n";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Security.addProvider(new com.cavium.provider.CaviumProvider());
        KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("CloudHSM");

        String keystoreFile = null;
        String password = null;
        String label = null;
        boolean list = false;
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {
```

```
String arg = args[i];
switch (args[i]) {
    case "--store":
        keystoreFile = args[++i];
        break;
    case "--password":
        password = args[++i];
        break;
    case "--label":
        label = args[++i];
        break;
    case "--list":
        list = true;
        break;
    case "--help":
        help();
        return;
}

if (null == keystoreFile || null == password) {
    help();
    return;
}

if (list) {
    listKeys(keystoreFile, password);
    return;
}

if (null == label) {
    label = "Keystore Example Keypair";
}

//
// This call to keyStore.load() will open the pkcs12 keystore with the supplied
// password and connect to the HSM. The CU credentials must be specified using
// standard CloudHSM login methods.
//
try {
    FileInputStream instream = new FileInputStream(keystoreFile);
    keyStore.load(instream, password.toCharArray());
} catch (FileNotFoundException ex) {
    System.err.println("Keystore not found, loading an empty store");
}
```

```

        keyStore.load(null, null);
    }

    PasswordProtection passwd = new PasswordProtection(password.toCharArray());
    System.out.println("Searching for example key and certificate...");

    PrivateKeyEntry keyEntry = (PrivateKeyEntry) keyStore.getEntry(label, passwd);
    if (null == keyEntry) {
        //
        // No entry was found, so we need to create a key pair and associate a
certificate.
        // The private key will get the label passed on the command line. The
keystore alias
        // needs to be the same as the private key label. The public key will have
":public"
        // appended to it. The alias used in the keystore will We associate the
certificate
        // with the private key.
        //
        System.out.println("No entry found, creating...");
        KeyPair kp = generateRSAKeyPair(2048, label + ":public", label);
        System.out.printf("Created a key pair with the handles %d/%d\n",
((CaviumKey) kp.getPrivate()).getHandle(), ((CaviumKey) kp.getPublic()).getHandle());

        //
        // Generate a certificate and associate the chain with the private key.
        //
        Certificate self_signed_cert = generateCert(kp);
        Certificate[] chain = new Certificate[1];
        chain[0] = self_signed_cert;
        PrivateKeyEntry entry = new PrivateKeyEntry(kp.getPrivate(), chain);

        //
        // Set the entry using the label as the alias and save the store.
        // The alias must match the private key label.
        //
        keyStore.setEntry(label, entry, passwd);

        FileOutputStream outstream = new FileOutputStream(keystoreFile);
        keyStore.store(outstream, password.toCharArray());
        outstream.close();

        keyEntry = (PrivateKeyEntry) keyStore.getEntry(label, passwd);
    }

```

```

        long handle = ((CaviumKey) keyEntry.getPrivateKey()).getHandle();
        String name = keyEntry.getCertificate().toString();
        System.out.printf("Found private key %d with certificate %s%n", handle, name);
    }

    private static void help() {
        System.out.println(helpString);
    }

    //
    // Generate a non-extractable / non-persistent RSA keypair.
    // This method allows us to specify the public and private labels, which
    // will make KeyStore aliases easier to understand.
    //
    public static KeyPair generateRSAKeyPair(int keySizeInBits, String publicLabel,
String privateLabel)
        throws InvalidAlgorithmParameterException, NoSuchAlgorithmException,
NoSuchProviderException {

        boolean isExtractable = false;
        boolean isPersistent = false;
        KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("rsa", "Cavium");
        CaviumRSAKeyGenParameterSpec spec = new
CaviumRSAKeyGenParameterSpec(keySizeInBits, new BigInteger("65537"), publicLabel,
privateLabel, isExtractable, isPersistent);

        keyPairGen.initialize(spec);

        return keyPairGen.generateKeyPair();
    }

    //
    // Generate a certificate signed by a given keypair.
    //
    private static Certificate generateCert(KeyPair kp) throws CertificateException {
        CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509");
        PublicKey publicKey = kp.getPublic();
        PrivateKey privateKey = kp.getPrivate();
        byte[] version = Encoder.encodeConstructed((byte) 0,
Encoder.encodePositiveBigInteger(new BigInteger("2"))); // version 1
        byte[] serialNo = Encoder.encodePositiveBigInteger(new BigInteger(1,
Util.computeKCV(publicKey.getEncoded())));

```

```

// Use the SHA512 OID and algorithm.
byte[] signatureOid = new byte[] {
    (byte) 0x2A, (byte) 0x86, (byte) 0x48, (byte) 0x86, (byte) 0xF7, (byte)
0x0D, (byte) 0x01, (byte) 0x01, (byte) 0x0D };
String sigAlgoName = "SHA512WithRSA";

byte[] signatureId = Encoder.encodeSequence(
    Encoder.encodeOid(signatureOid),
    Encoder.encodeNull());

byte[] issuer = Encoder.encodeSequence(
    encodeName(COUNTRY_NAME_OID, "<Country>"),
    encodeName(STATE_OR_PROVINCE_NAME_OID, "<State>"),
    encodeName(LOCALITY_NAME_OID, "<City>"),
    encodeName(ORGANIZATION_NAME_OID,
"<Organization>"),

    encodeName(ORGANIZATION_UNIT_OID, "<Unit>"),
    encodeName(COMMON_NAME_OID, "<CN>")
    );

Calendar c = Calendar.getInstance();
c.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, -1);
Date notBefore = c.getTime();
c.add(Calendar.YEAR, 1);
Date notAfter = c.getTime();
byte[] validity = Encoder.encodeSequence(
    Encoder.encodeUTCTime(notBefore),
    Encoder.encodeUTCTime(notAfter)
    );

byte[] key = publicKey.getEncoded();

byte[] certificate = Encoder.encodeSequence(
    version,
    serialNo,
    signatureId,
    issuer,
    validity,
    issuer,
    key);

Signature sig;
byte[] signature = null;
try {
    sig = Signature.getInstance(sigAlgoName, "Cavium");
    sig.initSign(privateKey);

```

```

        sig.update(certificate);
        signature = Encoder.encodeBitstring(sig.sign());

    } catch (Exception e) {
        System.err.println(e.getMessage());
        return null;
    }

    byte [] x509 = Encoder.encodeSequence(
        certificate,
        signatureId,
        signature
    );

    return cf.generateCertificate(new ByteArrayInputStream(x509));
}

//
// Simple OID encoder.
// Encode a value with OID in ASN.1 format
//
private static byte[] encodeName(byte[] nameOid, String value) {
    byte[] name = null;
    name = Encoder.encodeSet(
        Encoder.encodeSequence(
            Encoder.encodeOid(nameOid),
            Encoder.encodePrintableString(value)
        )
    );
    return name;
}

//
// List all the keys in the keystore.
//
private static void listKeys(String keystoreFile, String password) throws Exception
{
    KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("CloudHSM");

    try {
        FileInputStream instream = new FileInputStream(keystoreFile);
        keyStore.load(instream, password.toCharArray());
    } catch (FileNotFoundException ex) {
        System.err.println("Keystore not found, loading an empty store");
        keyStore.load(null, null);
    }
}

```



```
    }  
  
    for(Enumeration<String> entry = keyStore.aliases(); entry.hasMoreElements();) {  
        System.out.println(entry.nextElement());  
    }  
}  
  
}
```

Utilisez l'outil de génération et d'édition de manifestes Microsoft (Mage.exe) AWS CloudHSM pour signer des fichiers

Note

AWS CloudHSM prend uniquement en charge l'outil Mage 64 bits inclus dans le SDK Windows pour .NET Framework 4.8.1 et versions ultérieures.

Les rubriques suivantes fournissent une vue d'ensemble de l'utilisation de [Mage.exe](#) avec AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Étape 1 : Configurer les prérequis](#)
- [Étape 2 : Création d'un certificat de signature](#)
- [Étape 3 : signer un fichier](#)

Étape 1 : Configurer les prérequis

Pour utiliser Microsoft Mage.exe avec AWS CloudHSM, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une EC2 instance Amazon exécutant un système d'exploitation Windows
- Une autorité de certification (CA), autonome ou provenant d'un fournisseur tiers
- Un AWS CloudHSM cluster actif dans le même cloud privé virtuel (VPC) que votre EC2 instance, avec au moins un HSM

- Un utilisateur cryptographique (CU) pour posséder et gérer les clés du AWS CloudHSM cluster
- Fichier ou exécutable non signé
- Le kit de développement logiciel (SDK) Microsoft Windows

Pour configurer les conditions requises pour une utilisation AWS CloudHSM avec Mage.exe

1. Lancez une EC2 instance Windows et un AWS CloudHSM cluster en suivant les instructions de la section [Mise](#) en route de ce guide.
2. Si vous souhaitez héberger votre propre autorité de certification Windows Server, suivez les étapes 1 et 2 de la [section Configuration de Windows Server en tant qu'autorité de certification avec AWS CloudHSM](#). Dans le cas contraire, utilisez votre autorité de certification tierce reconnue publiquement.
3. Téléchargez et installez le SDK Microsoft Windows pour .NET Framework 4.8.1 ou version ultérieure sur votre EC2 instance Windows :
 - [Kit SDK Microsoft Windows 10](#)

L'`mage.exe` exécutable fait partie des outils du SDK Windows. L'emplacement d'installation par défaut est :

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\<SDK version>\bin\<version number>\x64\Mage.exe
```

Après avoir effectué ces étapes, vous pouvez utiliser le SDK Microsoft Windows, votre AWS CloudHSM cluster et votre autorité de certification pour [créer un certificat de signature](#).

Étape 2 : Création d'un certificat de signature

Maintenant que vous avez installé le SDK Windows sur votre EC2 instance, vous pouvez l'utiliser pour générer une demande de signature de certificat (CSR). Le CSR est un certificat non signé que vous soumettez à votre autorité de certification pour signature. Dans cet exemple, nous utilisons l'`certreq.exe` exécutable inclus dans le SDK Windows pour générer le CSR.

Pour générer un CSR à l'aide de l'exécutable `certreq`

1. Connectez-vous à votre EC2 instance Windows. Pour plus d'informations, consultez [Connect to Your Instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

2. Créez un fichier nommé `request.inf` avec le contenu suivant. Remplacez les `Subject` informations par les informations de votre organisation :

```
[Version]
Signature= $Windows NT$
[NewRequest]
Subject = "C=<Country>,CN=<www.website.com>,O=<Organization>,OU=<Organizational-Unit>,L=<City>,S=<State>"
RequestType=PKCS10
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "CloudHSM Key Storage Provider"
KeyUsage = "CERT_DIGITAL_SIGNATURE_KEY_USAGE"
MachineKeySet = True
Exportable = False
```

Pour une explication de chaque paramètre, consultez la [documentation de Microsoft](#).

3. Exécutez `certreq.exe` pour générer le CSR :

```
certreq.exe -new request.inf request.csr
```

Cette commande génère une nouvelle paire de clés sur votre AWS CloudHSM cluster et utilise la clé privée pour créer le CSR.

4. Envoyez la CSR à votre autorité de certification. Si vous utilisez une autorité de certification Windows Server, procédez comme suit :

- a. Ouvrez l'outil CA :

```
certsrv.msc
```

- b. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du serveur CA. Choisissez All Tasks (Toutes les tâches), puis choisissez Submit new request (Envoyer une nouvelle demande).
- c. Accédez à l'emplacement de `request.csr` et choisissez Ouvrir.
- d. Développez le menu Server CA et accédez au dossier Demandes en attente. Cliquez avec le bouton droit sur la demande que vous venez de créer, sélectionnez Toutes les tâches, puis choisissez Émettre.

- e. Accédez au dossier Certificats émis.
- f. Choisissez Ouvrir pour afficher le certificat, puis cliquez sur l'onglet Détails.
- g. Choisissez Copy to File (Copier dans un fichier) pour démarrer le Certificate Export Wizard (Assistant d'exportation de certificat). Enregistrez le fichier X.509 codé DER dans un emplacement sûr en tant que `signedCertificate.cer`.
- h. Quittez l'outil CA et exécutez la commande suivante pour déplacer le fichier de certificat vers le magasin de certificats personnels sous Windows :

```
certreq.exe -accept signedCertificate.cer
```

Vous pouvez désormais utiliser votre certificat importé pour [signer un fichier](#).

Étape 3 : signer un fichier

Maintenant que vous avez Mage.exe et votre certificat importé, vous pouvez signer un fichier. Vous devez connaître le hachage SHA-1, ou empreinte numérique, du certificat. L'empreinte numérique garantit que Mage.exe utilise uniquement des certificats vérifiés par AWS CloudHSM. Dans cet exemple, nous utilisons PowerShell pour obtenir le hachage du certificat.

Pour obtenir l'empreinte d'un certificat et l'utiliser pour signer un fichier

1. Accédez au répertoire contenant `mage.exe`. L'emplacement par défaut est le suivant :

```
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.8.1 Tools\x64
```

2. Pour créer un exemple de fichier d'application à l'aide de Mage.exe, exécutez la commande suivante :

```
mage.exe -New Application -ToFile C:\Users\Administrator\Desktop\sample.application
```

3. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante :

```
Get-ChildItem -path cert:\LocalMachine\My
```

Copiez les Provider valeurs ThumbprintKey Container,, et de la sortie.

```

===== Certificate 1 =====
Serial Number: 7ad8df4f5bfaf5a3405d32aa4a01b85a
Issuer: CN=EC2AMAZ-0BVI3HH-CA
NotBefore: 2/4/2025 7:55 PM
NotAfter: 2/4/2030 8:05 PM
Subject: CN=EC2AMAZ-0BVI3HH-CA
CA Version: V0.0
Signature matches Public Key
Root Certificate: Subject matches Issuer
Cert Hash(sh1): 08f295934325ee2c37ea01ab605ceeb81610d3be  thumbprint
Key Container = EC2AMAZ-0BVI3HH-CA  key container
Provider = CloudHSM Key Storage Provider  provider
Signature test passed
CertUtil: -store command completed successfully.

```

4. Signez votre fichier en exécutant la commande suivante :

```

mage.exe -Sign -CertHash <thumbprint> -KeyContainer <keycontainer> -
CryptoProvider <CloudHSM Key Storage Provider/Cavium Key Storage Provider> C:\Users
\Administrator\Desktop\<sample.application>

```

Si la commande aboutit, PowerShell renvoie un message de réussite.

5. Pour vérifier la signature du fichier, utilisez la commande suivante :

```

mage.exe -Verify -CryptoProvider <CloudHSM Key Storage Provider/Cavium Key Storage
Provider> C:\Users\Administrator\Desktop\<sample.application>

```

Intégrations d'autres fournisseurs tiers avec AWS CloudHSM

Le support AWS CloudHSM de plusieurs fournisseurs tiers est une source de confiance. Cela signifie que vous pouvez utiliser une solution logicielle de votre choix lorsque vous créez et stockez la clé sous-jacente dans votre cluster CloudHSM. Par conséquent, votre charge de travail AWS peut compter sur les avantages de latence, de disponibilité, de fiabilité et d'élasticité de CloudHSM. La liste suivante inclut les fournisseurs tiers qui prennent en charge CloudHSM.

Note

AWS n'approuve ni ne garantit aucun fournisseur tiers.

- [Hashicorp Vault](#) est un outil de gestion des secrets conçu pour favoriser la collaboration et la gouvernance entre les organisations. Elle soutient AWS Key Management Service et AWS CloudHSM sert de base à la confiance pour une protection supplémentaire.
- [Thycotic Secrets Server](#) aide les clients à gérer les informations d'identification sensibles entre des comptes privilégiés. Il soutient en AWS CloudHSM tant que source de confiance.
- L'[adaptateur KMIP du P6R](#) vous permet d'utiliser vos AWS CloudHSM instances via une interface KMIP standard.
- [PrimeKey EJBCA](#) est une solution open source populaire pour le PKI. Il vous permet de créer et de stocker des paires de clés en toute sécurité avec AWS CloudHSM.
- [Box KeySafe](#) fournit la gestion des clés de chiffrement pour le contenu cloud à de nombreuses entreprises soumises à des exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité réglementaire. Les clients peuvent également sécuriser leurs KeySafe clés directement AWS Key Management Service ou indirectement AWS CloudHSM via AWS KMS Custom Key Store.
- [Insyde Software](#) prend en charge la signature du microprogramme en AWS CloudHSM tant que source de confiance.
- Le support [F5 BIG-IP LTM](#) est une source de AWS CloudHSM confiance.
- [Cloudera Navigator Key HSM](#) permet d'utiliser votre cluster CloudHSM afin de créer et stocker des clé pour Cloudera Navigator Key Trustee Server.
- [Venafi Trust Protection Platform](#) fournit une gestion complète de l'identité des machines pour le TLS, le SSH et la signature de code grâce à la génération et à la protection de clés AWS CloudHSM.

Surveillance AWS CloudHSM

Outre les fonctionnalités de journalisation intégrées au SDK client, vous pouvez également utiliser AWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs et Amazon CloudWatch à des fins de surveillance AWS CloudHSM.

Journaux du SDK client

Utilisez la journalisation du SDK client pour surveiller les informations de diagnostic et de dépannage provenant des applications que vous créez.

CloudTrail

CloudTrail Utilisez-le pour surveiller tous les appels d'API de votre AWS compte, y compris les appels que vous effectuez pour créer et supprimer des clusters, des modules de sécurité matériels (HSM) et des balises de ressources.

CloudWatch Journaux

Utilisez CloudWatch les journaux pour surveiller les journaux de vos instances HSM, qui incluent les événements relatifs à la création et à la suppression d'utilisateurs HSM, à la modification des mots de passe des utilisateurs, à la création et à la suppression de clés, etc.

CloudWatch

CloudWatch Utilisez-le pour surveiller l'état de santé de votre cluster en temps réel.

Rubriques

- [Utilisation des journaux AWS CloudHSM du SDK client](#)
- [Travailler avec AWS CloudTrail et AWS CloudHSM](#)
- [Utilisation d'Amazon CloudWatch Logs et AWS CloudHSM d'Audit Logs](#)
- [Obtenir CloudWatch des métriques pour AWS CloudHSM](#)

Utilisation des journaux AWS CloudHSM du SDK client

Vous pouvez récupérer les journaux générés par le SDK client. AWS CloudHSM propose une implémentation de la journalisation avec le SDK client 3 et le SDK client 5.

Rubriques

- [Journalisation du SDK client 5](#)
- [Journalisation du SDK client 3](#)

Journalisation du SDK client 5

Les journaux du SDK client 5 contiennent des informations pour chaque composant dans un fichier portant le nom du composant. Vous pouvez utiliser l'outil de configuration du SDK client 5 pour configurer la journalisation pour chaque composant.

Si vous ne spécifiez pas d'emplacement pour le fichier, le système écrit les journaux à l'emplacement par défaut :

AWS CloudHSM CLI

- Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-cli.log
```

Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-cli.log
```

PKCS #11 library

- Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-pkcs11.log
```

Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-pkcs11.log
```

OpenSSL Dynamic Engine

- Linux


```
stderr
```

JCE provider

- Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-jce.log
```

Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-jce.log
```

Key Storage Provider

- Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-ksp.log
```

OpenSSL Dynamic Engine Provider

- Linux

```
stderr
```

Pour plus d'informations sur la configuration de la journalisation pour le SDK client 5, veuillez consulter [l'outil de configuration du SDK client 5](#)

Journalisation du SDK client 3

Les journaux du SDK client 3 contiennent des informations détaillées provenant du démon AWS CloudHSM client. L'emplacement des journaux dépend du système d'exploitation de l'instance EC2 client Amazon sur laquelle vous exécutez le daemon client.

Amazon Linux

Dans Amazon Linux, les journaux des AWS CloudHSM clients sont écrits dans le fichier nommé `/opt/cloudhsm/run/cloudhsm_client.log`. Vous pouvez utiliser `logrotate` ou un outil similaire pour faire pivoter et gérer ces journaux.

Amazon Linux 2

Dans Amazon Linux 2, les journaux des AWS CloudHSM clients sont collectés et stockés dans le journal. Vous pouvez utiliser `journalctl` pour afficher et gérer ces journaux. Par exemple, utilisez la commande suivante pour afficher les journaux du AWS CloudHSM client.

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

CentOS 7

Dans CentOS 7, les journaux du AWS CloudHSM client sont collectés et stockés dans le journal. Vous pouvez utiliser `journalctl` pour afficher et gérer ces journaux. Par exemple, utilisez la commande suivante pour afficher les journaux du AWS CloudHSM client.

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

CentOS 8

Dans CentOS 8, les journaux du AWS CloudHSM client sont collectés et stockés dans le journal. Vous pouvez utiliser `journalctl` pour afficher et gérer ces journaux. Par exemple, utilisez la commande suivante pour afficher les journaux du AWS CloudHSM client.

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

RHEL 7

Dans Red Hat Enterprise Linux 7, les journaux des AWS CloudHSM clients sont collectés et stockés dans le journal. Vous pouvez utiliser `journalctl` pour afficher et gérer ces journaux. Par exemple, utilisez la commande suivante pour afficher les journaux du AWS CloudHSM client.

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

RHEL 8

Dans Red Hat Enterprise Linux 8, les journaux des AWS CloudHSM clients sont collectés et stockés dans le journal. Vous pouvez utiliser `journalctl` pour afficher et gérer ces journaux. Par exemple, utilisez la commande suivante pour afficher les journaux du AWS CloudHSM client.

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

Ubuntu 16.04

Dans Ubuntu 16.04, les journaux du AWS CloudHSM client sont collectés et stockés dans le journal. Vous pouvez utiliser `journalctl` pour afficher et gérer ces journaux. Par exemple, utilisez la commande suivante pour afficher les journaux du AWS CloudHSM client.

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

Ubuntu 18.04

Dans Ubuntu 18.04, les journaux du AWS CloudHSM client sont collectés et stockés dans le journal. Vous pouvez utiliser `journalctl` pour afficher et gérer ces journaux. Par exemple, utilisez la commande suivante pour afficher les journaux du AWS CloudHSM client.

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

Windows

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

AWS CloudHSM les journaux des clients sont écrits dans un `cloudhsm-kps.log` fichier du dossier des fichiers AWS CloudHSM du programme (C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\). Chaque nom de fichier journal est suffixé par un horodatage indiquant la date de démarrage du AWS CloudHSM client.

- Pour le client Windows version 1.1.1 et antérieure :

Les journaux client ne sont pas écrits dans un fichier. Les journaux sont affichés à l'invite de commande ou dans la PowerShell fenêtre dans laquelle vous avez démarré le AWS CloudHSM client.

Travailler avec AWS CloudTrail et AWS CloudHSM

AWS CloudHSM est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans AWS CloudHSM. CloudTrail capture tous les appels d'API AWS CloudHSM sous forme d'événements. Les appels capturés incluent des appels provenant de la AWS CloudHSM console et des appels de code vers les opérations de l'AWS CloudHSM API. Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue d' CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris les événements pour AWS CloudHSM. Si vous ne configurez pas de suivi, vous pouvez toujours consulter les événements les plus récents dans la CloudTrail console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été faite AWS CloudHSM, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, qui a fait la demande, quand elle a été faite et des détails supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#). Pour obtenir la liste complète des opérations d' AWS CloudHSM API, consultez la section [Actions](#) de la référence AWS CloudHSM d'API.

AWS CloudHSM informations dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre AWS compte lorsque vous le créez. Lorsqu'une activité se produit dans AWS CloudHSM, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autres événements de AWS service dans l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre compte AWS . Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements](#).

Pour un enregistrement continu des événements de votre AWS compte, y compris des événements pour AWS CloudHSM, créez un parcours. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il s'applique à toutes les régions AWS. Le journal enregistre les événements de toutes les régions de la AWS partition et transmet les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Vue d'ensemble de la création d'un journal d'activité](#)
- [CloudTrail Services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)

- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

CloudTrail enregistre toutes les AWS CloudHSM opérations, y compris les opérations en lecture seule, telles que `DescribeClusters` et `ListTags`, et les opérations de gestion, telles que `InitializeClusterCreateHsm`, et `DeleteBackup`.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été faite avec les informations d'identification de l'utilisateur root ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM).
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la demande a été faite par un autre AWS service.

Pour plus d'informations, consultez la section [Élément `userIdentity` CloudTrail](#).

Comprendre les entrées du fichier AWS CloudHSM journal

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les fichiers journaux ne constituent pas une trace ordonnée des appels d'API publics, ils n'apparaissent donc pas dans un ordre spécifique.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal illustrant l' AWS CloudHSM `CreateHsmaction`.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0AJZVM5NEGZSTCITAMM:ExampleSession",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AdminRole/ExampleSession",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "ASIAIY22AX6VRYNBJSA",
```

```

    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2017-07-11T03:48:44Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0AJZVM5NEGZSTCITAMM",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AdminRole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "AdminRole"
      }
    },
    "eventTime": "2017-07-11T03:50:45Z",
    "eventSource": "cloudhsm.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateHsm",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "205.251.233.179",
    "userAgent": "aws-internal/3",
    "requestParameters": {
      "availabilityZone": "us-west-2b",
      "clusterId": "cluster-fw7mh6mayb5"
    },
    "responseElements": {
      "hsm": {
        "eniId": "eni-65338b5a",
        "clusterId": "cluster-fw7mh6mayb5",
        "state": "CREATE_IN_PROGRESS",
        "eniIp": "10.0.2.7",
        "hsmId": "hsm-6lz2hfmnzbx",
        "subnetId": "subnet-02c28c4b",
        "availabilityZone": "us-west-2b"
      }
    },
    "requestID": "1dae0370-65ec-11e7-a770-6578d63de907",
    "eventID": "b73a5617-8508-4c3d-900d-aa8ac9b31d08",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
}

```

Utilisation d'Amazon CloudWatch Logs et AWS CloudHSM d'Audit Logs

Lorsqu'un HSM de votre compte reçoit une commande des [outils de ligne de AWS CloudHSM commande ou des bibliothèques logicielles](#), il enregistre son exécution de la commande sous forme de journal d'audit. Les journaux d'audit d'un HSM incluent toutes les [commandes de gestion](#) initiées par le client, y compris celles qui créent et suppriment le HSM, se connectent ou se déconnectent du HSM, et gèrent les utilisateurs et les clés. Ces journaux fournissent un enregistrement fiable des actions qui ont changé l'état du HSM.

AWS CloudHSM collecte vos journaux d'audit HSM et les envoie à [Amazon CloudWatch Logs](#) en votre nom. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de CloudWatch Logs pour gérer vos journaux AWS CloudHSM d'audit, notamment en recherchant et en filtrant les journaux et en exportant les données des journaux vers Amazon S3. Vous pouvez utiliser vos journaux d'audit HSM dans la [CloudWatch console Amazon](#) ou utiliser les commandes CloudWatch Logs dans les journaux [AWS CLI](#) et [CloudWatch journaux SDKs](#).

Rubriques

- [Fonctionnement de la journalisation d'audit HSM](#)
- [Afficher les journaux AWS CloudHSM d'audit dans CloudWatch les journaux](#)
- [Interprétation AWS CloudHSM des journaux d'audit](#)
- [AWS CloudHSM référence du journal d'audit](#)

Fonctionnement de la journalisation d'audit HSM

La journalisation des audits est automatiquement activée dans tous les AWS CloudHSM clusters. Il ne peut pas être désactivé ou désactivé, et aucun paramètre ne peut AWS CloudHSM empêcher l'exportation des CloudWatch journaux vers Logs. Chaque événement de journal possède un horodatage et un numéro de séquence qui indiquent l'ordre des événements et vous aident à détecter les falsifications de journal.

Chaque instance HSM génère son propre journal. Les journaux d'audit des différents groupes HSMs, même ceux d'un même cluster, sont susceptibles de différer. Par exemple, seul le premier HSM de chaque cluster enregistre l'initialisation du HSM. Les événements d'initialisation n'apparaissent pas dans les journaux des événements HSMs clonés à partir de sauvegardes. De même, lorsque vous

créez une clé, le HSM qui génère la clé enregistre un événement de génération de clé. Les autres HSMs membres du cluster enregistrent un événement lorsqu'ils reçoivent la clé par synchronisation.

AWS CloudHSM collecte les journaux et les publie dans les CloudWatch journaux de votre compte. Pour communiquer avec le service CloudWatch Logs en votre nom, AWS CloudHSM utilise un rôle [lié au service](#). La politique IAM associée au rôle permet d' AWS CloudHSM effectuer uniquement les tâches requises pour envoyer les journaux d'audit à CloudWatch Logs.

Important

Si vous avez créé un cluster avant le 20 janvier 2018, et que vous n'avez pas encore créé un rôle lié à un service attaché, vous devez en créer un manuellement. Cela est nécessaire pour CloudWatch recevoir les journaux d'audit de votre AWS CloudHSM cluster. Pour plus d'informations sur la création d'un rôle lié à un service, consultez [Présentation des rôles liés à un service](#), ainsi que [Création d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Afficher les journaux AWS CloudHSM d'audit dans CloudWatch les journaux

Amazon CloudWatch Logs organise les journaux d'audit en groupes de journaux et, au sein d'un groupe de journaux, en flux de journaux. Chaque entrée du journal est un événement. AWS CloudHSM crée un groupe de journaux pour chaque cluster et un flux de journaux pour chaque HSM du cluster. Il n'est pas nécessaire de créer des composants CloudWatch Logs ni de modifier les paramètres.


- Le nom du groupe de journaux est `/aws/cloudhsm/<cluster ID>`, par exemple `/aws/cloudhsm/cluster-likphkxygsn`. Lorsque vous utilisez le nom du groupe de journaux dans une PowerShell commande AWS CLI ou, veillez à le placer entre guillemets doubles.
- Le nom de flux de journaux est l'ID du HSM, par exemple `hsm-nwbbiqb4jk`.

En général, il existe un flux de journaux pour chaque HSM. Toutefois, toute action qui modifie l'ID d'un HSM, par exemple lorsqu'un HSM est défaillant et remplacé, crée un nouveau flux de journaux.

Pour plus d'informations sur CloudWatch les concepts relatifs aux journaux, consultez la section [Concepts](#) du guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.


[Vous pouvez consulter les journaux d'audit d'un HSM à partir de la page CloudWatch Logs du AWS Management Console, CloudWatch des commandes Logs du AWS CLI, des PowerShellapplets de commande CloudWatch Logs ou des Logs. CloudWatch SDKs](#) Pour obtenir des instructions, consultez la section [Afficher les données des CloudWatch journaux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon Logs.

Par exemple, l'image suivante affiche le groupe de journaux pour le cluster `cluster-likphkxygsn` dans le AWS Management Console.



Lorsque vous choisissez le nom du groupe de journaux du cluster, vous pouvez afficher le flux de journal pour chacun HSMs des groupes du cluster. L'image suivante montre les flux de log pour HSMs le `cluster-likphkxygsn` cluster.

CloudWatch > Log Groups > Streams for /aws/cloudhsm/cluster-likphkxygsn



Lorsque vous choisissez un nom de flux de journaux de HSM, vous pouvez afficher les événements dans le journal d'audit. Par exemple, cet événement, qui a le numéro de séquence 0x0 et un Opcode

de CN_INIT_TOKEN est généralement le premier événement pour le premier HSM de chaque cluster. Il enregistre l'initialisation du HSM dans le cluster.

Filter events	
Time (UTC +00:00)	Message
2017-12-19	<pre>Time: 12/19/17 21:01:16.962174, usecs:1513717276962174 Sequence No : 0x0 Reboot counter : 0xe8 Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0) Opcode : CN_INIT_TOKEN (0x1) Session Handle : 0x1004001 Response : 0:HSM Return: SUCCESS Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)</pre>

Vous pouvez utiliser les nombreuses fonctionnalités de CloudWatch Logs pour gérer vos journaux d'audit. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Filtrer les événements pour trouver un texte spécifique dans un événement, comme le CN_CREATE_USER Opcode.

Pour rechercher tous les événements qui n'incluent pas le texte spécifié, ajoutez un signe moins (-) avant le texte. Par exemple, pour trouver les événements qui n'incluent pas CN_CREATE_USER, saisissez -CN_CREATE_USER.

CN_CREATE_USER		
	Time (UTC +00:00)	Message
2017-12-20		
No older events		
▼	00:04:53	Time: 12/20/17 00:04:53.635826, usecs:1513728293635826
Time: 12/20/17 00:04:53.635826, usecs:1513728293635826		
Sequence No : 0x13a		
Reboot counter : 0xe8		
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)		
Opcode : CN_CREATE_USER (0x3)		
Session Handle : 0x1014006		
Response : 0:HSM Return: SUCCESS		
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)		
User Name : testuser		
User Type : CN_CRYPTO_USER (1)		

Interprétation AWS CloudHSM des journaux d'audit

Les événements des journaux d'audit de HSM ont des champs standard. Certains types d'événement ont des champs supplémentaires qui capturent des informations utiles sur l'événement. Par exemple, les événements de connexion utilisateur et de gestion des utilisateurs incluent le nom de l'utilisateur et le type d'utilisateur de l'utilisateur. Les commandes de gestion de clé incluent le handle de la clé.

Plusieurs des champs fournissent des informations particulièrement importantes. Le champ Opcode identifie la commande de gestion qui est en cours d'enregistrement. La Sequence No identifie un événement dans le flux de journaux et indique l'ordre dans lequel il a été enregistré.

Par exemple, l'exemple d'événement suivant est le deuxième événement (Sequence No : 0x1) dans le flux de journal pour un HSM. Il indique le HSM qui génère un mot de passe clé de chiffrement, ce qui fait partie de sa routine de démarrage.

```
Time: 12/19/17 21:01:17.140812, usecs:1513717277140812
Sequence No : 0x1
Reboot counter : 0xe8
```

```
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_GEN_PSWD_ENC_KEY (0x1d)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
```

Les champs suivants sont communs à tous les AWS CloudHSM événements du journal d'audit.

Heure

Heure à laquelle l'événement s'est produit dans le fuseau horaire UTC. L'heure est affichée dans un format compréhensible par les utilisateurs et au format d'heure Unix en microsecondes.

Reboot counter (Compteur de redémarrages)

Compteur ordinal 32 bits persistant, incrémenté quand le matériel HSM est redémarré.

Tous les événements d'un flux de journaux ont la même valeur de compteur de redémarrages. Toutefois, le compteur de redémarrages peut ne pas être unique pour un flux de journaux, car il peut varier entre les différentes instances HSM dans le même cluster.

Sequence No (N° de séquence)

Compteur ordinal 64 bits incrémenté pour chaque événement de journal. Le premier événement de chaque flux de journaux a le numéro de séquence 0x0. Il ne doit y avoir aucun écart dans les valeurs Sequence No. Le numéro de séquence est unique au sein d'un flux de journaux uniquement.

Command type (Type de commande)

Valeur hexadécimale qui représente la catégorie de la commande. Les commandes dans les flux de journaux AWS CloudHSM ont un type de commande CN_MGMT_CMD (0x0) ou CN_CERT_AUTH_CMD (0x9).

Opcode (Code d'opération)

Identifie la commande de gestion qui a été exécutée. Pour obtenir la liste des Opcode valeurs figurant dans les journaux AWS CloudHSM d'audit, consultez [AWS CloudHSM référence du journal d'audit](#).

Session handle (Handle de session)

Identifie la session dans laquelle la commande a été exécutée et l'événement a été consigné.

Réponse

Enregistre la réponse à la commande de gestion. Vous pouvez rechercher les valeurs SUCCESS et ERROR dans le champ Response.

Type de journal

Indique le type de AWS CloudHSM journal du journal qui a enregistré la commande.

- MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
- MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
- MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
- GENERIC_LOG

Exemples d'événements de journaux d'audit

Les événements d'un flux de journaux enregistrent l'historique du HSM de sa création à sa suppression. Vous pouvez utiliser le journal pour passer en revue le cycle de vie de votre HSMs ordinateur et avoir un aperçu de son fonctionnement. Lorsque vous interprétez les événements, notez le Opcode, qui indique la commande de gestion ou l'action et le Sequence No, qui indique l'ordre des événements.

Rubriques

- [Exemple : Initialiser le premier HSM dans un cluster](#)
- [Événements de connexion et de déconnexion](#)
- [Exemple : Créer et supprimer des utilisateurs](#)
- [Exemple : Créer et supprimer une paire de clés](#)
- [Exemple : Générer et Synchroniser une clé](#)
- [Exemple : Exporter une clé](#)
- [Exemple : Importer une clé](#)
- [Exemple : Partager une clé et annuler le partage d'une clé](#)

Exemple : Initialiser le premier HSM dans un cluster

Le flux du journal d'audit du premier HSM de chaque cluster est très différent des flux de journal des autres HSMs HSM du cluster. Le journal d'audit du premier HSM de chaque cluster enregistre la

création et l'initialisation de celui-ci. Les journaux des éléments supplémentaires HSMs du cluster, qui sont générés à partir de sauvegardes, commencent par un événement de connexion.

 Important

Les entrées d'initialisation suivantes n'apparaîtront pas dans les CloudWatch journaux des clusters initialisés avant le lancement de la fonctionnalité de journalisation d'audit CloudHSM (30 août 2018). Pour plus d'informations, consultez [Historique du document](#).

Les exemples d'événements suivants apparaissent dans le flux de journaux pour le premier HSM d'un cluster. Le premier événement dans le journal, celui contenant Sequence No 0x0, représente la commande permettant d'initialiser le HSM (CN_INIT_TOKEN). La réponse indique que la commande a réussi (Response : 0: HSM Return: SUCCESS).

```
Time: 12/19/17 21:01:16.962174, usecs:1513717276962174
Sequence No : 0x0
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_INIT_TOKEN (0x1)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
```

Le deuxième événement de cet exemple de flux de journaux (Sequence No 0x1) enregistre la commande pour créer la clé de chiffrement de mot de passe que le HSM utilise (CN_GEN_PSWD_ENC_KEY).

Il s'agit d'une séquence de démarrage classique pour le premier HSM de chaque cluster. Comme HSMs les clones du premier cluster se trouvent les suivants, ils utilisent la même clé de chiffrement par mot de passe.

```
Time: 12/19/17 21:01:17.140812, usecs:1513717277140812
Sequence No : 0x1
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_GEN_PSWD_ENC_KEY (0x1d)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
```

Le troisième événement de cet exemple de flux de journaux (Sequence No 0x2) est la création de [l'utilisateur de l'appareil \(AU\)](#), qui est le service AWS CloudHSM . Les événements qui impliquent des utilisateurs de HSM incluent des champs supplémentaires pour le nom d'utilisateur et le type d'utilisateur.

```
Time: 12/19/17 21:01:17.174902, usecs:1513717277174902
Sequence No : 0x2
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_CREATE_APPLIANCE_USER (0xfc)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : app_user
User Type : CN_APPLIANCE_USER (5)
```

Le quatrième événement de cet exemple de flux de journaux (Sequence No 0x3) enregistre l'événement CN_INIT_DONE, qui termine l'initialisation du HSM.

```
Time: 12/19/17 21:01:17.298914, usecs:1513717277298914
Sequence No : 0x3
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_INIT_DONE (0x95)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
```

Vous pouvez suivre les autres événements dans la séquence de démarrage. Ces événements peuvent inclure plusieurs événements de connexion et de déconnexion, et la génération de la clé de chiffrement de clé (KEK). L'événement suivant enregistre la commande qui modifie le mot de passe du [responsable du pré-chiffrement \(PRECO\)](#). Cette commande active le cluster.

```
Time: 12/13/17 23:04:33.846554, usecs:1513206273846554
Sequence No: 0x1d
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_CHANGE_PSWD (0x9)
Session Handle: 0x2010003
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
```

```
User Name: admin
User Type: CN_CRYPT0_PRE_OFFICER (6)
```

Événements de connexion et de déconnexion

Lors de l'interprétation de votre journal d'audit, notez les événements qui enregistrent la connexion au HSM et la déconnexion de celui-ci. Ces événements pour vous aident à déterminer quel utilisateur est responsable des commandes de gestion qui apparaissent dans la séquence entre les commandes de connexion et de déconnexion.

Par exemple, cette entrée de journal enregistre une connexion par un responsable de chiffrement nommé admin. Le numéro de séquence, 0x0, indique qu'il s'agit du premier événement de ce flux de journaux.

Lorsqu'un utilisateur se connecte à un HSM, l'autre HSMs utilisateur du cluster enregistre également un événement de connexion pour l'utilisateur. Vous pouvez trouver les événements de connexion correspondants dans les flux de log des autres HSMs utilisateurs du cluster peu après l'événement de connexion initial.

```
Time: 01/16/18 01:48:49.824999, usecs:1516067329824999
Sequence No : 0x0
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0x7014006
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : admin
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

L'exemple d'événement suivant enregistre la déconnexion du responsable de chiffrement admin. Le numéro de séquence, 0x2, indique qu'il s'agit du troisième événement du flux de journaux.

Si l'utilisateur connecté ferme la session sans se déconnecter, le flux de journaux inclut un CN_APP_FINALIZE ou un événement de fermeture de session (CN_SESSION_CLOSE), au lieu d'un événement CN_LOGOUT. Contrairement à l'événement de connexion, cet événement de déconnexion est enregistré généralement uniquement par le HSM qui exécute la commande.

```
Time: 01/16/18 01:49:55.993404, usecs:1516067395993404
Sequence No : 0x2
```



```
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGOUT (0xe)
Session Handle : 0x7014000
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : admin
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

Si une tentative de connexion échoue parce que le nom d'utilisateur n'est pas valide, le HSM enregistre un événement CN_LOGIN avec le nom et le type d'utilisateur fournis dans la commande de connexion. La réponse affiche un message d'erreur 157, qui explique que le nom d'utilisateur n'existe pas.

```
Time: 01/24/18 17:41:39.037255, usecs:1516815699037255
Sequence No : 0x4
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0xc008002
Response : 157:HSM Error: user isn't initialized or user with this name doesn't exist
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : ExampleUser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

Si une tentative de connexion échoue parce que le mot de passe n'est pas valide, le HSM enregistre un événement CN_LOGIN avec le nom et le type d'utilisateur fournis dans la commande de connexion. La réponse affiche le message d'erreur avec le code d'erreur RET_USER_LOGIN_FAILURE.

```
Time: 01/24/18 17:44:25.013218, usecs:1516815865013218
Sequence No : 0x5
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0xc008002
Response : 163:HSM Error: RET_USER_LOGIN_FAILURE
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : testuser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

Exemple : Créer et supprimer des utilisateurs

Cet exemple montre les événements de journal qui sont enregistrés lorsqu'un responsable de chiffrement (CO) crée et supprime des utilisateurs.

Le premier événement enregistre un CO, admin, qui se connecte au HSM. Le numéro de séquence 0x0 indique qu'il s'agit du premier événement du flux de journaux. Le nom et le type de l'utilisateur qui s'est connecté sont inclus dans l'événement.

```
Time: 01/16/18 01:48:49.824999, usecs:1516067329824999
Sequence No : 0x0
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0x7014006
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : admin
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

L'événement suivant dans le flux de journaux (séquence 0x1) enregistre que le responsable de chiffrement (CO) crée un utilisateur de chiffrement (CU). Le nom et le type du nouvel utilisateur sont inclus dans l'événement.

```
Time: 01/16/18 01:49:39.437708, usecs:1516067379437708
Sequence No : 0x1
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_CREATE_USER (0x3)
Session Handle : 0x7014006
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : bob
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

Ensuite, le CO crée un autre responsable de chiffrement, alice. Le numéro de séquence indique que cette action suivait l'action précédente sans action intermédiaire.

```
Time: 01/16/18 01:49:55.993404, usecs:1516067395993404
Sequence No : 0x2
Reboot counter : 0x107
```

```
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_CREATE_CO (0x4)
Session Handle : 0x7014007
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : alice
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

Plus tard, le CO nommé admin se connecte et supprime le responsable de chiffrement nommé alice. Le HSM enregistre un événement CN_DELETE_USER. Le nom et le type de l'utilisateur supprimé sont inclus dans l'événement.

```
Time: 01/23/18 19:58:23.451420, usecs:1516737503451420
Sequence No : 0xb
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_DELETE_USER (0xa1)
Session Handle : 0x7014007
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : alice
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

Exemple : Créer et supprimer une paire de clés

Cet exemple montre les événements qui sont enregistrés dans le journal d'audit d'un HSM lorsque vous créez et supprimez une paire de clés.

L'événement suivant enregistre l'utilisateur de chiffrement (CU) nommé crypto_user qui se connecte au HSM.

```
Time: 12/13/17 23:09:04.648952, usecs:1513206544648952
Sequence No: 0x28
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_LOGIN (0xd)
Session Handle: 0x2014005
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name: crypto_user
User Type: CN_CRYPT0_USER (1)
```

Ensuite, le CU génère une paire de clés (CN_GENERATE_KEY_PAIR). La clé privée dispose du handle de clé 131079. La clé publique dispose du handle de clé 131078.

```
Time: 12/13/17 23:09:04.761594, usecs:1513206544761594
Sequence No: 0x29
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_GENERATE_KEY_PAIR (0x19)
Session Handle: 0x2014004
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle: 131079
Public Key Handle: 131078
```

Le CU supprime immédiatement la paire de clés. Un événement CN_DESTROY_OBJECT enregistre la suppression de la clé publique (131078).

```
Time: 12/13/17 23:09:04.813977, usecs:1513206544813977
Sequence No: 0x2a
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_DESTROY_OBJECT (0x11)
Session Handle: 0x2014004
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle: 131078
Public Key Handle: 0
```

Ensuite, un deuxième événement CN_DESTROY_OBJECT enregistre la suppression de la clé privée (131079).

```
Time: 12/13/17 23:09:04.815530, usecs:1513206544815530
Sequence No: 0x2b
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_DESTROY_OBJECT (0x11)
Session Handle: 0x2014004
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle: 131079
Public Key Handle: 0
```

Enfin, le CU se déconnecte.

```
Time: 12/13/17 23:09:04.817222, usecs:1513206544817222
Sequence No: 0x2c
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_LOGOUT (0xe)
Session Handle: 0x2014004
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name: crypto_user
User Type: CN_CRYPT0_USER (1)
```

Exemple : Générer et Synchroniser une clé

Cet exemple montre l'effet de la création d'une clé dans un cluster comportant plusieurs clés HSMs. La clé est générée sur un HSM, extraite du HSM en tant qu'objet masqué et insérée dans l'autre en HSMs tant qu'objet masqué.

Note

Les outils du client peuvent échouer à synchroniser la clé. La commande peut également inclure le `min_srv` paramètre, qui synchronise la clé uniquement avec le nombre spécifié de HSMs. Dans les deux cas, le AWS CloudHSM service synchronise la clé avec l'autre clé HSMs du cluster. Comme ils HSMs enregistrent uniquement les commandes de gestion côté client dans leurs journaux, la synchronisation côté serveur n'est pas enregistrée dans le journal HSM.

Examinez d'abord le flux de journaux du HSM qui reçoit et exécute les commandes. Le flux de journaux est nommé pour le HSM ID `hsm-abcde123456`, mais l'ID du HSM n'apparaît pas dans les événements du journal.

Tout d'abord, l'utilisateur de chiffrement (CU) `testuser` se connecte au HSM `hsm-abcde123456`.

```
Time: 01/24/18 00:39:23.172777, usecs:1516754363172777
Sequence No : 0x0
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0xc008002
```

```
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : testuser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

La CU exécute une [exSymKey](#) commande pour générer une clé symétrique. Le HSM hsm-abcde123456 génère une clé symétrique avec un handle de clé 262152. Le HSM enregistre un événement CN_GENERATE_KEY dans son journal.

```
Time: 01/24/18 00:39:30.328334, usecs:1516754370328334
Sequence No : 0x1
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_GENERATE_KEY (0x17)
Session Handle : 0xc008004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 262152
Public Key Handle : 0
```

L'événement suivant dans le flux de journaux pour hsm-abcde123456 enregistre la première étape du processus de synchronisation de clé. La nouvelle clé (handle de clé 262152) est extraite du HSM en tant qu'objet masqué.

```
Time: 01/24/18 00:39:30.330956, usecs:1516754370330956
Sequence No : 0x2
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_EXTRACT_MASKED_OBJECT_USER (0xf0)
Session Handle : 0xc008004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 262152
Public Key Handle : 0
```

Examinez maintenant le flux de journaux pour le HSM hsm-zyxwv987654, un autre HSM du même cluster. Ce flux de journaux inclut également un événement de connexion pour l'utilisateur de chiffrement (CU) testuser. La valeur temporelle montre que cela se produit peu de temps après que l'utilisateur se connecte au HSM hsm-abcde123456.

```
Time: 01/24/18 00:39:23.199740, usecs:1516754363199740
```

```
Sequence No : 0xd
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0x7004004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : testuser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

Ce flux de journaux pour ce HSM n'a pas d'événement CN_GENERATE_KEY. Mais il y a un événement qui enregistre la synchronisation de la clé pour ce HSM. L'événement CN_INSERT_MASKED_OBJECT_USER enregistre la réception de la clé 262152 en tant qu'objet masqué. La clé 262152 existe maintenant sur les deux HSMs dans le cluster.

```
Time: 01/24/18 00:39:30.408950, usecs:1516754370408950
Sequence No : 0xe
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_INSERT_MASKED_OBJECT_USER (0xf1)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 262152
Public Key Handle : 0
```

Lorsque l'utilisateur de chiffrement (CU) se déconnecte, cet événement CN_LOGOUT s'affiche uniquement dans le flux de journaux du HSM qui reçoit les commandes.

Exemple : Exporter une clé

Cet exemple montre les événements du journal d'audit enregistrés lorsqu'un utilisateur cryptographique (CU) exporte des clés depuis un cluster comportant plusieurs clés HSMs.

L'événement suivant enregistre la journalisation CU (testuser) dans [key_mgmt_util](#).

```
Time: 01/24/18 19:42:22.695884, usecs:1516822942695884
Sequence No : 0x26
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
```

```
Session Handle : 0x7004004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : testuser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

La CU exécute une [exSymKey](#) commande pour exporter la clé7, une clé AES 256 bits. La commande utilise la touche6, une touche AES 256 bits sur le HSMs, comme clé d'encapsulation.

Le HSM qui reçoit la commande enregistre un événement CN_WRAP_KEY pour la clé 7, la clé qui est exportée.

```
Time: 01/24/18 19:51:12.860123, usecs:1516823472860123
Sequence No : 0x27
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_WRAP_KEY (0x1a)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 7
Public Key Handle : 0
```

Ensuite, le HSM enregistre un événement CN_NIST_AES_WRAP pour la clé d'encapsulation, la clé 6. La clé est encapsulée, puis immédiatement désencapsulée, mais le HSM n'enregistre qu'un seul événement.

```
Time: 01/24/18 19:51:12.905257, usecs:1516823472905257
Sequence No : 0x28
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_NIST_AES_WRAP (0x1e)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 6
Public Key Handle : 0
```

La commande exSymKey écrit les clés exportées dans un fichier, mais ne modifie pas la clé dans le HSM. Par conséquent, il n'y a aucun événement correspondant dans les journaux des autres HSMs membres du cluster.

Exemple : Importer une clé

Cet exemple montre les événements du journal d'audit enregistrés lorsque vous importez des clés HSMs dans un cluster. Dans cet exemple, l'utilisateur cryptographique (CU) utilise la [imSymKey](#) commande pour importer une clé AES dans le HSMs. La commande utilise la clé 6 en tant que clé d'encapsulation.

Le HSM qui reçoit les commandes enregistre un événement CN_NIST_AES_WRAP pour la clé 6, la clé d'encapsulation.

```
Time: 01/24/18 19:58:23.170518, usecs:1516823903170518
Sequence No : 0x29
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_NIST_AES_WRAP (0x1e)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 6
Public Key Handle : 0
```

Ensuite, le HSM enregistre un événement CN_UNWRAP_KEY qui représente l'opération d'importation. Le handle de clé 11 est attribué à la clé importée.

```
Time: 01/24/18 19:58:23.200711, usecs:1516823903200711
Sequence No : 0x2a
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_UNWRAP_KEY (0x1b)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 11
Public Key Handle : 0
```

Lorsqu'une nouvelle clé est générée ou importée, les outils clients tentent automatiquement de synchroniser la nouvelle clé avec les autres HSMs clés du cluster. Dans ce cas, le HSM enregistre un événement CN_EXTRACT_MASKED_OBJECT_USER lorsque la clé 11 est extraite du HSM en tant qu'objet masqué.

```
Time: 01/24/18 19:58:23.203350, usecs:1516823903203350
```

```
Sequence No : 0x2b
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_EXTRACT_MASKED_OBJECT_USER (0xf0)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 11
Public Key Handle : 0
```

Les flux de log des autres HSMs membres du cluster reflètent l'arrivée de la clé nouvellement importée.

Par exemple, cet événement a été enregistré dans le flux de journaux d'un autre HSM du même cluster. Cet événement CN_INSERT_MASKED_OBJECT_USER enregistre l'arrivée d'un objet masqué qui représente la clé 11.

```
Time: 01/24/18 19:58:23.286793, usecs:1516823903286793
Sequence No : 0xb
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_INSERT_MASKED_OBJECT_USER (0xf1)
Session Handle : 0xc008004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 11
Public Key Handle : 0
```

Exemple : Partager une clé et annuler le partage d'une clé

Cet exemple illustre l'événement de journal d'audit qui est enregistré lorsqu'un utilisateur de chiffrement (CU) partage ou annule le partage d'une clé privée ECC avec d'autres utilisateurs de chiffrement. Le CU utilise la commande [shareKey](#) et fournit le handle de clé, l'ID utilisateur et la valeur 1 pour partager ou la valeur 0 pour annuler le partage de la clé.

Dans l'exemple suivant, le HSM qui reçoit la commande, enregistre un événement CM_SHARE_OBJECT qui représente l'opération de partage.

```
Time: 02/08/19 19:35:39.480168, usecs:1549654539480168
Sequence No : 0x3f
Reboot counter : 0x38
```

```

Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_SHARE_OBJECT (0x12)
Session Handle : 0x3014007
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : UNKNOWN_LOG_TYPE (5)

```

AWS CloudHSM référence du journal d'audit

AWS CloudHSM enregistre les commandes de gestion HSM dans les événements du journal d'audit. Chaque événement comporte une valeur de code d'opération (Opcode) qui identifie l'action qui s'est produite et sa réponse. Vous pouvez utiliser les valeurs de Opcode pour rechercher, trier et filtrer les journaux.

Le tableau suivant définit les Opcode valeurs d'un journal AWS CloudHSM d'audit.

Code d'opération (Opcode)	Description
User Login : Ces événements incluent le nom d'utilisateur et le type d'utilisateur.	
CN_LOGIN (0xd)	Login utilisateur
CN_LOGOUT (0xe)	Déconnexion de l'utilisateur
CN_APP_FINALIZE	La connexion avec le HSM a été fermée. Toutes les clés de session ou jetons de quorum de cette connexion ont été supprimés.
CN_CLOSE_SESSION	La session avec le HSM a été fermée. Toutes les clés de session ou jetons de quorum de cette session ont été supprimés.
User Management : Ces événements incluent le nom d'utilisateur et le type d'utilisateur.	
CN_CREATE_USER (0x3)	Créez un utilisateur de chiffrement (CU).
CN_CREATE_CO	Créer un responsable de chiffrement (CO)
CN_DELETE_USER	Suppression d'un utilisateur
CN_CHANGE_PSWD	Modifier un mot de passe utilisateur

Code d'opération (Opcode)	Description
CN_SET_M_VALUE	Définir l'authentification par quorum (M ou N) pour une action utilisateur
CN_APPROVE_TOKEN	Approuver un jeton d'authentification du quorum pour une action utilisateur
CN_DELETE_TOKEN	Supprimer un ou plusieurs jetons de quorum
CN_GET_TOKEN	Demander un jeton de signature pour lancer une opération de quorum
Key Management : Ces événements incluent le handle de la clé.	
CN_GENERATE_KEY	Générer une clé symétrique
CN_GENERATE_KEY_PAIR (0x19)	Génération d'une paire de clés asymétrique
CN_CREATE_OBJECT	Importer une clé publique (sans encapsulage)
CN_MODIFY_OBJECT	Définissez un attribut clé
CN_DESTROY_OBJECT (0x11)	Suppression d'une clé de session
CN_TOMBSTONE_OBJECT	Suppression d'une clé de jeton
CN_SHARE_OBJECT	Partager ou annuler le partage d'une clé
CN_WRAP_KEY	Exporter une copie chiffrée d'une clé (wrapKey)
CN_UNWRAP_KEY	Importer une copie chiffrée d'une clé (unwrapKey)
CN_DERIVE_KEY	Dériver une clé symétrique à partir d'une clé existante
CN_NIST_AES_WRAP	Chiffrer ou déchiffrer une clé avec une clé AES
CN_INSERT_MASKED_OBJECT_USER	Insérez une clé chiffrée avec les attributs d'un autre HSM du cluster.

Code d'opération (Opcode)	Description
CN_EXTRACT_MASKED_OBJECT_USER	Enveloppe ou chiffre une clé avec les attributs du HSM à envoyer à un autre HSM du cluster.
Session Management	
CN_ENCRYPT_SESSION_V2 (0x107)	Établit une session end-to-end cryptée authentifiée.
END_MARKER_OPCODE (0xffff)	Insère un marqueur de fin dans la mémoire tampon des journaux d'audit indiquant qu'aucune autre commande enregistrable n'est autorisée sur le HSM
Back up HSMs	
CN_BACKUP_BEGIN	Commencer le processus de sauvegarde
CN_BACKUP_END	Le processus de sauvegarde est terminé
CN_RESTORE_BEGIN	Commencer la restauration à partir d'une sauvegarde
CN_RESTORE_END	Vous avez terminé le processus de restauration à partir d'une sauvegarde
Certificate-Based Authentication	
CN_CERT_AUTH_STORE_CERT	Stocke le certificat du cluster
HSM Instance Commands	
CN_INIT_TOKEN (0x1)	Démarrez le processus d'initialisation du HSM
CN_INIT_DONE	Le processus d'initialisation du HSM est terminé
CN_GEN_KEY_ENC_KEY	Générer une clé de chiffrement de clé (KEK)

Code d'opération (Opcode)	Description
CN_GEN_PSWD_ENC_KEY (0x1d)	Générer une clé de chiffrement de mot de passe (PEK)
HSM crypto commands	
CN_FIPS_RAND	Génération d'un nombre aléatoire conforme à la norme FIPS ¹

[1] N'est enregistré que pour les clusters hsm1.medium.

Obtenir CloudWatch des métriques pour AWS CloudHSM

CloudWatch Utilisez-le pour surveiller votre AWS CloudHSM cluster en temps réel. Les métriques peuvent être regroupées par région, par ID de cluster ou par ID de cluster et ID HSM.

L'espace de noms AWS/CloudHSM inclut les métriques suivantes :

Métrique	Description
HsmUnhealthy	L'instance HSM ne fonctionne pas correctement. AWS CloudHSM remplace automatiquement les instances défectueuses pour vous. Vous pouvez choisir d'étendre de façon proactive la taille des clusters pour réduire l'impact sur les performances pendant que nous remplaçons le HSM.
HsmTemperature ¹	La température de jonction du processeur matériel. Le système s'arrête si la température atteint 110 degrés centigrades.
HsmKeysSessionOccupied	Le nombre de clés de session utilisées par l'instance HSM.
HsmKeysTokenOccupied	Le nombre de clés de jeton utilisées par l'instance HSM et le cluster.
HsmSslContextsOccupied ¹	Le nombre de canaux end-to-end chiffrés actuellement établis pour l'instance HSM. Le nombre maximum de canaux autorisé est de 2 048.

Métrique	Description
HsmSessionCount	Le nombre de connexions ouvertes avec l'instance HSM. Le nombre maximum de connexions autorisé est de 2 048. Par défaut, le daemon client est configuré pour ouvrir deux sessions avec chaque instance HSM sous un canal end-to-end crypté. AWS CloudHSM peut également avoir jusqu'à 2 connexions ouvertes avec le HSM pour surveiller l'état du HSMs.
HsmUsersAvailable	Le nombre d'utilisateurs supplémentaires pouvant être créés. Cela correspond au nombre maximum d'utilisateurs (listés dans HsmUsersMax) moins les utilisateurs créés à ce jour.
HsmUsersMax ¹	Le nombre maximum d'utilisateurs pouvant être créés sur l'instance HSM.
InterfaceEth2OctetsInput ¹	La somme cumulée du trafic entrant vers le HSM à ce jour.
InterfaceEth2OctetsOutput ¹	La somme cumulée du trafic sortant vers le HSM à ce jour.

- [1] Cette métrique n'est pas disponible pour hsm2m.medium.

AWS CloudHSM informations sur les performances

Pour les AWS CloudHSM clusters de production, vous devez disposer d'au moins deux instances de module de sécurité matérielle (HSM) réparties dans différentes zones de disponibilité d'une région. Nous vous recommandons de tester la charge de votre cluster pour déterminer le pic de charge auquel vous devez vous attendre, puis d'y ajouter un ou plusieurs HSM supplémentaires pour garantir une haute disponibilité. Pour les applications nécessitant une durabilité des clés nouvellement générés, nous recommandons au moins trois instances HSM réparties sur les différentes zones de disponibilité d'une région.

Données de performance

Les performances des AWS CloudHSM clusters varient en fonction de la charge de travail spécifique. Pour améliorer les performances, vous pouvez ajouter d'autres instances HSM à vos clusters. Les performances peuvent varier en fonction de la configuration, de la taille des données et de la charge d'application supplémentaire sur vos instances EC2. Nous vous encourageons à tester la charge de votre application afin de déterminer les besoins de mise à l'échelle.

Le tableau suivant indique les performances approximatives des algorithmes cryptographiques courants exécutés sur une instance EC2 avec des instances hsm1.medium.

Données de performance pour hsm1.medium

Opération	Cluster à deux HSM ¹	Cluster à trois HSM ²	Cluster à six HSM ³
Signe RSA 2048 bits	2 000 ops/s	3 000 ops/s	5 000 ops/s
Signe EC P256	500 ops/s	750 ops/s	1 500 ops/s

Le tableau suivant indique les performances approximatives des algorithmes cryptographiques courants exécutés sur une instance EC2 avec hsm2m.medium.

Données de performance pour hsm2m.medium

Opération	Cluster à deux HSM ¹	Cluster à trois HSM ²	Cluster à six HSM ³
Signe RSA 2048 bits	2000 ops/s	3000 ops/s	5 000 ops/s

Opération	Cluster à deux HSM ¹	Cluster à trois HSM ²	Cluster à six HSM ³
Signe EC P256	3000 ops/s	4500 ops/s	700 ops/s

- [1] Un cluster à deux HSM avec l'application multithread Java exécutée sur une [instance EC2 c4.large](#) avec un HSM situé dans la même zone AZ que l'instance EC2.
- [2] Un cluster à trois HSM avec l'application multithread Java exécutée sur une [instance EC2 c4.large](#) avec un HSM situé dans la même zone AZ que l'instance EC2.
- [3] Un cluster à six HSM avec l'application multithread Java exécutée sur une [instance EC2 c4.large](#) avec deux HSM situés dans la même zone AZ que l'instance EC2.

Limitation du HSM

Lorsque votre charge de travail dépasse la capacité HSM de votre cluster, vous recevez des messages d'erreur indiquant que vous HSMs êtes occupé ou limité. Pour plus de détails sur la marche à suivre dans ce cas de figure, consultez la section [Limitation du HSM](#)

Sécurité dans AWS CloudHSM

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit ceci comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- **Sécurité du cloud** : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS Cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des programmes de [AWS conformité Programmes](#) de de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AWS CloudHSM, voir [AWS Services concernés par programme de conformitéAWS](#) .
- **Sécurité dans le cloud** — Votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris de la sensibilité de vos données, des exigences de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de son utilisation AWS CloudHSM. Les rubriques suivantes expliquent comment procéder à la configuration AWS CloudHSM pour atteindre vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres services AWS qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos AWS CloudHSM ressources.

Table des matières

- [Contrôlez l'accès aux API avec des politiques IAM](#)
- [Protection des données dans AWS CloudHSM](#)
- [Gestion des identités et des accès pour AWS CloudHSM](#)
- [Validation de conformité pour AWS CloudHSM](#)
- [Résilience dans AWS CloudHSM](#)
- [Sécurité de l'infrastructure dans AWS CloudHSM](#)
- [AWS CloudHSM et points de terminaison VPC](#)
- [Gestion des mises à jour dans AWS CloudHSM](#)

Contrôlez l'accès aux API avec des politiques IAM

Mettez à niveau les politiques IAM vers IPv6

AWS CloudHSM les clients utilisent des politiques IAM pour contrôler l'accès AWS CloudHSM APIs aux adresses IP situées en dehors de la plage configurée et empêcher leur accès AWS CloudHSM APIs.

Le cloudhsmv2. *<region>*Point de terminaison à double pile .api.aws où AWS CloudHSM APIs sont hébergés des supports en IPv6 plus de. IPv4

Les clients IPv6 doivent prendre en charge les deux IPv4 et mettre à jour leurs politiques de filtrage des adresses IP pour gérer IPv6 les adresses, sinon cela aura un impact AWS CloudHSM sur leur capacité à se connecter IPv6.

Qui doit effectuer la mise à niveau ?

Les clients qui utilisent le double adressage avec des politiques contenant AWS:SourceIP sont concernés par cette mise à niveau. Le double adressage signifie que le réseau prend en charge à la fois IPv4 et IPv6.

Si vous utilisez le double adressage, vous devez mettre à jour vos politiques IAM actuellement configurées avec des adresses de IPv4 format afin d'inclure les adresses de IPv6 format.

Pour obtenir de l'aide en cas de problèmes d'accès, contactez [Support](#).

Note

Les clients suivants ne sont pas concernés par cette mise à niveau :

- Clients connectés uniquement aux IPv4 réseaux.

Qu'est-ce que c'est IPv6 ?

IPv6 est la norme IP de prochaine génération destinée à être remplacée à terme IPv4. La version précédente utilise un schéma d'adressage 32 bits pour prendre en charge 4,3 milliards d'appareils. IPv4 IPv6 utilise plutôt un adressage 128 bits pour prendre en charge environ 340 billions de milliards de milliards de milliards de milliards de dollars (soit 2 appareils à la 128e puissance).

Pour plus de détails, consultez la page [Web VPC. IPv6](#)

```
2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652
2001:cdba:0:0:0:0:3257:9652
2001:cdba::3257:965
```

Mettre à jour une politique IAM pour IPv6

Les politiques IAM sont actuellement utilisées pour définir une plage d'adresses IP autorisée à l'aide du `aws:SourceIp` filtre.

Le double adressage prend en charge les deux IPv4 et IPv6 le trafic. Si votre réseau utilise le double adressage, vous devez mettre à jour toutes les politiques IAM utilisées pour le filtrage des adresses IP afin d'inclure les plages d'IPv6 adresses.

Par exemple, la politique ci-dessous identifie les plages d'IPv4 adresses autorisées `192.0.2.0.*` et `203.0.113.0.*` dans l'Conditionnement.

```
# https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
reference_policies_examples_aws_deny-ip.html
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "NotIpAddress": {
        "*aws:SourceIp": [
          "*192.0.2.0/24*",
          "*203.0.113.0/24*"
        ]
      },
      "Bool": {
        "aws:ViaAWSService": "false"
      }
    }
  }
}
```

Pour mettre à jour cette politique, modifiez l'Conditionnement afin d'inclure les plages d'IPv6 adresses `2001:DB8:1234:5678::/64` et `2001:cdba:3257:8593::/64`.

Note

NE SUPPRIMEZ PAS les IPv4 adresses existantes car elles sont nécessaires à des fins de rétrocompatibilité.

```
"Condition": {
    "NotIpAddress": {
        "*aws:SourceIp*": [
            "*192.0.2.0/24*", <<DO NOT REMOVE existing IPv4 address>>
            "*203.0.113.0/24*", <<DO NOT REMOVE existing IPv4 address>>
            "*2001:DB8:1234:5678::/64*", <<New IPv6 IP address>>
            "*2001:cdba:3257:8593::/64*" <<New IPv6 IP address>>
        ]
    },
    "Bool": {
        "aws:ViaAWSService": "false"
    }
}
```

Vérifiez le support de votre client IPv6

Clients utilisant le cloudhsmv2. Il est conseillé au point de terminaison {region}.api.aws de vérifier s'il est capable de s'y connecter. Les étapes suivantes décrivent comment effectuer la vérification.

Cet exemple utilise Linux et la version 8.6.0 de curl et utilise les points de terminaison de [AWS CloudHSM service qui IPv6 ont activé les points de terminaison](#) situés sur le point de terminaison api.aws.

Note

Basculez Région AWS vers la même région que celle où se trouve le client. Dans cet exemple, nous utilisons USA Est (Virginie du Nord) : le point de terminaison us-east-1.

1. Déterminez si le point de terminaison est résolu avec une IPv6 adresse à l'aide de la dig commande suivante.

```
dig +short AAAA cloudhsmv2.us-east-1.api.aws
```

```
2600:1f18:e2f:4e05:1a8a:948e:7c08:c1c3
```

2. Déterminez si le réseau client peut établir une IPv6 connexion à l'aide de la `curl` commande suivante. Un code de réponse 404 signifie que la connexion a réussi, tandis qu'un code de réponse 0 signifie que la connexion a échoué.

```
curl --ipv6 -o /dev/null --silent -w "\nremote ip: %{remote_ip}\nresponse code:
%{response_code}\n" https://cloudhsmv2.us-east-1.api.aws

remote ip: 2600:1f18:e2f:4e05:1a8a:948e:7c08:c1c3
response code: 404
```

Si une adresse IP distante a été identifiée mais que le code de réponse ne l'est pas 0, une connexion réseau a été établie avec succès avec le terminal à l'aide de IPv6. L'adresse IP distante doit être une IPv6 adresse car le système d'exploitation doit sélectionner le protocole valide pour le client. Si l'adresse IP distante n'est pas une IPv6 adresse, utilisez la commande suivante pour `curl` forcer l'utilisation IPv4.

```
curl --ipv4 -o /dev/null --silent -w "\nremote ip: %{remote_ip}\nresponse code:
%{response_code}\n" https://cloudhsmv2.us-east-1.api.aws

remote ip: 3.123.154.250
response code: 404
```

Si l'adresse IP distante est vide ou si le code de réponse l'est 0, le réseau client ou le chemin réseau vers le point de IPv4 terminaison est uniquement disponible. Vous pouvez vérifier cette configuration à l'aide de la `curl` commande suivante.

```
curl -o /dev/null --silent -w "\nremote ip: %{remote_ip}\nresponse code:
%{response_code}\n" https://cloudhsmv2.us-east-1.api.aws

remote ip: 3.123.154.250
response code: 404
```

Protection des données dans AWS CloudHSM

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) de s'applique à la protection des données dans AWS CloudHSM. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure

relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez [Questions fréquentes \(FAQ\) sur la confidentialité des données](#). Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée d'AWS et RGPD \(Règlement général sur la protection des données\)](#) sur le Blog de sécuritéAWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- SSL/TLS À utiliser pour communiquer avec AWS les ressources. Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des CloudTrail sentiers pour capturer AWS des activités, consultez la section [Utilisation des CloudTrail sentiers](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-3 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\) 140-3](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec AWS CloudHSM ou d'autres Services AWS utilisateurs de la console, de l'API ou AWS SDKs. AWS CLI Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Chiffrement au repos

Lorsqu'il AWS CloudHSM effectue une sauvegarde à partir d'un HSM, celui-ci chiffre ses données avant de les envoyer à. AWS CloudHSM Les données sont chiffrées à l'aide d'une clé de chiffrement unique et éphémère. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS CloudHSM sauvegardes en cluster](#).

Chiffrement en transit


Les communications entre le AWS CloudHSM client et le HSM de votre cluster sont chiffrées de bout en bout. Cette communication ne peut être déchiffrée que par votre client et vos HSM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [End-to-end chiffrement](#).

AWS CloudHSM end-to-endchiffrement du client


La communication entre l'instance cliente et HSMs l'instance de votre cluster est chiffrée de bout en bout. Seuls votre client et vous-même HSMs pouvez déchiffrer la communication.

Le processus suivant explique comment le client établit une communication end-to-end cryptée avec un HSM.

1. Votre client met en place une connexion TLS (Transport Layer Security) avec le serveur qui héberge votre matériel HSM. Le groupe de sécurité de votre cluster autorise le trafic entrant vers le serveur uniquement à partir d'instances client du groupe de sécurité. Le client vérifie également le certificat du serveur afin de garantir qu'il s'agit d'un serveur approuvé.



2. Le client établit ensuite une connexion chiffrée avec le matériel HSM. Le HSM comporte le certificat de cluster que vous avez signé avec votre propre autorité de certification (CA) et le client comporte le certificat racine de l'autorité de certification. Avant que la connexion chiffrée entre le client et HSM soit établie, le client vérifie le certificat de cluster du HSM par rapport à son certificat racine. La connexion est établie uniquement lorsque la vérification par le client confirme que le HSM est approuvé.



Sécurité des sauvegardes de clusters


Lorsqu'il AWS CloudHSM effectue une sauvegarde à partir du HSM, celui-ci chiffre toutes ses données avant de les envoyer à. AWS CloudHSM Les données ne quittent jamais le HSM dans le formulaire en texte brut. De plus, les sauvegardes ne peuvent pas être déchiffrées AWS car il AWS n'a pas accès à la clé utilisée pour déchiffrer les sauvegardes.

Pour chiffrer ses données, le HSM utilise une clé de chiffrement éphémère unique, connue sous le nom de « clé de sauvegarde éphémère (EBK) ». L'EBK est une clé de chiffrement AES 256 bits générée dans le HSM lors AWS CloudHSM d'une sauvegarde. Le HSM génère la clé EBK, puis l'utilise pour chiffrer les données du HSM à l'aide d'une méthode d'encapsulation de clé AES approuvée par FIPS et conforme à la [publication spéciale NIST 800-38F](#). Le HSM transmet ensuite les données chiffrées à AWS CloudHSM. Les données chiffrées incluent une copie chiffrée de la clé EBK.

Pour chiffrer l'EBK, le HSM utilise une autre clé de chiffrement connue sous le nom de « clé de sauvegarde persistante (PBK) ». La clé PBK est également une clé de chiffrement AES de 256 bits. Pour générer la clé PBK, le HSM utilise une fonction de dérivation de clés (KDF) approuvée par FIPS en mode compteur et conforme à la [publication spéciale NIST 800-108](#). Les entrées de cette KDF comprennent les éléments suivants :

- Une clé de sauvegarde de clé de fabricant (MKBK), intégrée de manière permanente au matériel du HSM par le fabricant d'équipement.
- Une AWS clé de sauvegarde (AKBK), installée de manière sécurisée dans le HSM lors de sa configuration initiale par AWS CloudHSM

Les processus de chiffrement sont résumés dans la figure suivante. La clé de chiffrement de sauvegarde représente la clé de sauvegarde persistante (PBK) et la clé de sauvegarde éphémère (EBK).



AWS CloudHSM peut restaurer des sauvegardes uniquement sur des AWS objets HSMs appartenant au même fabricant. Dans la mesure où chaque sauvegarde contient tous les utilisateurs, toutes les clés et toute la configuration du HSM d'origine, le HSM restauré comporte les mêmes protections et contrôles d'accès que l'original. Les données restaurées remplacent toutes les autres données susceptibles de s'être trouvées sur le HSM avant la restauration.

Une sauvegarde comprend uniquement des données chiffrées. Avant que le service ne stocke une sauvegarde dans Amazon S3, le service chiffre à nouveau la sauvegarde à l'aide de AWS Key Management Service (AWS KMS).

Gestion des identités et des accès pour AWS CloudHSM

AWS utilise les informations d'identification de sécurité pour identifier et vous accorder l'accès à vos ressources AWS. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour permettre à d'autres utilisateurs, services et applications d'utiliser vos ressources AWS dans leur intégralité ou de manière limitée. Vous pouvez le faire sans partager vos informations d'identification de sécurité.

Par défaut, les utilisateurs IAM ne sont pas autorisés à créer, afficher ou modifier les ressources AWS. Pour permettre à un utilisateur IAM d'accéder à des ressources, telles qu'un équilibreur de charge, et d'effectuer des tâches, procédez comme suit :

1. Créez une politique IAM qui accorde à l'utilisateur IAM l'autorisation d'utiliser les actions d'API et les ressources spécifiques dont il a besoin.
2. Attachez la stratégie à l'utilisateur IAM ou au groupe auquel cet utilisateur appartient.

Quand vous attachez une politique à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, elle accorde ou refuse aux utilisateurs l'autorisation d'exécuter les tâches spécifiées sur les ressources spécifiées.

Par exemple, vous pouvez utiliser IAM pour créer des utilisateurs et des groupes sous votre compte AWS. Un utilisateur IAM peut être une personne, un système ou une application. Vous pouvez ensuite accorder des autorisations aux utilisateurs et aux groupes pour qu'ils exécutent des actions spécifiques sur les ressources spécifiées à l'aide d'une politique IAM.

Utilisation de politiques IAM pour accorder des autorisations

Quand vous attachez une politique à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, elle accorde ou refuse aux utilisateurs l'autorisation d'exécuter les tâches spécifiées sur les ressources spécifiées.

Une politique IAM est un document JSON qui se compose d'une ou de plusieurs déclarations.

L'exemple de politique IAM suivant permet aux utilisateurs de décrire les AWS CloudHSM sauvegardes dans l'est des États-Unis (Virginie du Nord). Seules les demandes de description provenant de l'est des États-Unis (Virginie du Nord) sont autorisées.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudhsm:DescribeBackups",
    "Resource": "arn:aws:cloudhsm:us-east-1:123456789012:backup/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestedRegion": "us-east-1"
      }
    }
  }
]
```

- **Effect** : effect peut avoir la valeur Allow ou Deny. Comme, par défaut, les utilisateurs IAM n'ont pas la permission d'utiliser les ressources et les actions d'API, toutes les demandes sont refusées. Une autorisation explicite remplace l'autorisation par défaut. Un refus explicite remplace toute autorisation.
- **Action** : action désigne l'action d'API spécifique pour laquelle vous accordez ou refusez l'autorisation. Pour plus d'informations sur la spécification d'action, consultez [Actions d'API pour AWS CloudHSM](#).
- **Ressource** : ressource affectée par l'action. AWS CloudHSM ne prend pas en charge les autorisations au niveau des ressources. Vous devez utiliser le caractère générique* pour spécifier toutes les AWS CloudHSM ressources.
- **Condition** : elles permettent de contrôler à quel moment votre stratégie est effective. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Clés de condition pour AWS CloudHSM](#).

Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur IAM](#).

Actions d'API pour AWS CloudHSM

Dans l'élément Action de votre déclaration de politique IAM, vous pouvez spécifier toute action d'API qui AWS CloudHSM propose. Vous devez faire précéder le nom de l'action de la chaîne en lettres minuscules `cloudhsm:`, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
"Action": "cloudhsm:DescribeClusters"
```

Pour spécifier plusieurs actions dans une même instruction, placez-les entre crochets et séparez-les par une virgule, comme dans l'exemple suivant.

```
"Action": [  
    "cloudhsm:DescribeClusters",  
    "cloudhsm:DescribeHsm"  
]
```

Vous pouvez aussi utiliser le caractère générique * pour spécifier plusieurs actions. L'exemple suivant indique tous les noms d'actions d'API commençant par `List`. AWS CloudHSM

```
"Action": "cloudhsm:List*"
```

Pour spécifier toutes les actions d'API pour AWS CloudHSM, utilisez le caractère générique *, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
"Action": "cloudhsm:*"
```

Pour obtenir la liste des actions d'API pour AWS CloudHSM, consultez la section [AWS CloudHSM Actions](#).

Clés de condition pour AWS CloudHSM

Lorsque vous créez une stratégie, vous pouvez spécifier les conditions qui définissent le moment auquel la stratégie prend effet. Chaque condition contient une ou plusieurs paires clé-valeur. Il existe des clés de condition globales et des clés de condition spécifiques à un service.

AWS CloudHSM ne possède aucune clé de contexte spécifique au service.

Pour obtenir plus d'informations sur les clés de condition globales, consultez [Clés de contexte de condition globale AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques gérées par AWS prédéfinies pour AWS CloudHSM

Les stratégies gérées créées par AWS octroient les autorisations requises pour les cas d'utilisation courants. Vous pouvez associer ces stratégies à vos utilisateurs IAM, en fonction de l'accès à AWS CloudHSM dont ils ont besoin :

- **AWSCloudHSMFullAccès** — Accorde l'accès complet requis pour utiliser les AWS CloudHSM fonctionnalités.

- **AWSCloudHSMReadOnlyAccess**— Accorde un accès en lecture seule aux fonctionnalités. AWS CloudHSM

Politiques gérées par le client pour AWS CloudHSM

Nous vous recommandons de créer un groupe d'administrateurs IAM AWS CloudHSM contenant uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution AWS CloudHSM. Associez à ce groupe la stratégie avec les autorisations appropriées. Ajoutez des utilisateurs IAM au groupe. Chaque utilisateur que vous ajoutez hérite de la stratégie du groupe Administrateurs.

En outre, nous vous recommandons de créer des groupes d'utilisateurs supplémentaires en fonction des autorisations dont ils ont besoin. Cela garantit que seuls les utilisateurs de confiance ont accès aux actions d'API critiques. Par exemple, vous pouvez créer un groupe d'utilisateurs que vous utilisez pour accorder un accès en lecture seule aux clusters et. HSMs Étant donné que ce groupe n'autorise pas un utilisateur à supprimer des clusters ou HSMs qu'un utilisateur non fiable ne peut pas affecter la disponibilité d'une charge de travail de production.

Au fur et à mesure que AWS CloudHSM de nouvelles fonctionnalités de gestion sont ajoutées au fil du temps, vous pouvez vous assurer que seuls les utilisateurs de confiance bénéficient d'un accès immédiat. En attribuant des autorisations limitées aux stratégies à leur création, vous pouvez leur affecter manuellement nouvelles autorisations de fonction ultérieurement.

Voici des exemples de politiques pour AWS CloudHSM. Pour plus d'informations sur la création d'une stratégie et son association à un groupe d'utilisateurs IAM, consultez [Création de stratégies dans l'onglet JSON](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples

- [Autorisations en lecture seule](#)
- [Autorisations d'utilisateur avancé](#)
- [Autorisations d'administration](#)

Exemple Exemple : autorisations en lecture seule

Cette stratégie autorise l'accès aux actions d'API `DescribeClusters` et `DescribeBackups`. Elle inclut également des autorisations supplémentaires pour des actions d'API Amazon EC2 spécifiques. Il n'autorise pas l'utilisateur à supprimer des clusters ou HSMs.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudhsm:DescribeClusters",
      "cloudhsm:DescribeBackups",
      "cloudhsm:ListTags"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Exemple Exemple : autorisations d'utilisateur avancé

Cette politique permet d'accéder à un sous-ensemble des actions de l' AWS CloudHSM API. Elle inclut également des autorisations supplémentaires pour des actions Amazon EC2 spécifiques. Il n'autorise pas l'utilisateur à supprimer des clusters ou HSMs. Vous devez inclure l'iam:CreateServiceLinkedRoleaction permettant de AWS CloudHSM créer automatiquement le rôle lié au service AWSServiceRoleForCloudHSM dans votre compte. Ce rôle permet de AWS CloudHSM consigner les événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour AWS CloudHSM](#).

Note

Pour voir les autorisations spécifiques pour chaque API, reportez-vous à la section [Actions, ressources et clés de condition pour AWS CloudHSM](#) dans la Référence de l'autorisation de service.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
        "cloudhsm:DescribeClusters",
        "cloudhsm:DescribeBackups",
        "cloudhsm:CreateCluster",
        "cloudhsm:CreateHsm",
        "cloudhsm:RestoreBackup",
        "cloudhsm:CopyBackupToRegion",
        "cloudhsm:InitializeCluster",
        "cloudhsm:ListTags",
        "cloudhsm:TagResource",
        "cloudhsm:UntagResource",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DetachNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2>DeleteSecurityGroup",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*"
}

```

Exemple Exemple : autorisations d'administrateur

Cette politique permet d'accéder à toutes les actions de AWS CloudHSM l'API, y compris les actions de suppression de HSM et de clusters. Elle inclut également des autorisations supplémentaires pour des actions Amazon EC2 spécifiques. Vous devez inclure l'`iam:CreateServiceLinkedRole` action permettant de AWS CloudHSM créer automatiquement le rôle lié au service `AWSServiceRoleForCloudHSM` dans votre compte. Ce rôle permet de AWS CloudHSM consigner les événements. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Rôles liés à un service pour AWS CloudHSM](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudhsm:*",
      "ec2:CreateNetworkInterface",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
      "ec2:DetachNetworkInterface",
      "ec2>DeleteNetworkInterface",
      "ec2:CreateSecurityGroup",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
      "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2>DeleteSecurityGroup",
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Rôles liés à un service pour AWS CloudHSM

La politique IAM que vous avez créée précédemment [Politiques gérées par le client pour AWS CloudHSM](#) inclut l'`iam:CreateServiceLinkedRole` action. AWS CloudHSM définit un [rôle lié à un service nommé AWSService RoleForCloud HSM](#). Le rôle est prédéfini par AWS CloudHSM et inclut des autorisations qui AWS CloudHSM nécessitent d'appeler d'autres AWS services en votre nom. Le rôle permet de configurer votre service plus facilement, car vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations de stratégie de rôle et de stratégie d'approbation.

La politique des rôles permet AWS CloudHSM de créer des groupes de CloudWatch journaux et des flux de journaux Amazon Logs et de rédiger des événements de journal en votre nom. Vous pouvez le voir ci-dessous et dans la console IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:*"
      ]
    }
  ]
}
```

La politique de confiance pour le rôle AWSServiceRoleForCloudHSM permet d' AWS CloudHSM assumer le rôle.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudhsm.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Création d'un rôle lié à un service (automatique)

AWS CloudHSM crée le rôle `AWSServiceRoleForCloudHSM` lorsque vous créez un cluster si vous incluez `iam:CreateServiceLinkedRole` dans les autorisations que vous avez définies lors de la création du groupe d' AWS CloudHSM administrateurs. Consultez [Politiques gérées par le client pour AWS CloudHSM](#).

Si vous possédez déjà un ou plusieurs clusters et que vous souhaitez simplement ajouter le rôle `AWSServiceRoleForCloudHSM`, vous pouvez utiliser la console, la commande [create-cluster](#) ou l'opération [CreateCluster](#) API pour créer un cluster. Utilisez ensuite la console, la commande [delete-cluster](#) ou l'opération [DeleteCluster](#) API pour le supprimer. La création du nouveau cluster entraîne la création du rôle lié à un service et l'applique à tous les clusters de votre compte. Vous pouvez également choisir de créer le rôle manuellement. Consultez la section suivante pour plus d'informations.

Note

Il n'est pas nécessaire de suivre toutes les étapes décrites dans la [Commencer avec AWS CloudHSM](#) section pour créer un cluster si vous le créez uniquement pour ajouter le rôle `AWSServiceRoleForCloudHSM`.

Création d'un rôle lié à un service (manuel)

Vous pouvez utiliser la console IAM ou AWS CLI l'API pour créer le rôle `AWSServiceRoleForCloudHSM`. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Modifier le rôle lié à un service

AWS CloudHSM ne vous permet pas de modifier le rôle `AWSServiceRoleForCloudHSM`. Par exemple, une fois le rôle créé, vous ne pouvez pas modifier son nom car différentes entités peuvent référencer le rôle par nom. De la même façon, vous ne pouvez pas modifier la stratégie de rôle. Néanmoins, vous pouvez utiliser IAM pour modifier la description du rôle. Pour plus d'informations, consultez [Modification d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression du rôle lié à un service

Vous ne pouvez pas supprimer un rôle lié à un service tant qu'il existe encore un cluster auquel il a été appliqué. Pour supprimer le rôle, vous devez d'abord supprimer tous les HSM de votre cluster, puis supprimer le cluster. Vous devez supprimer tous les clusters de votre compte. Vous pouvez ensuite utiliser la console IAM ou AWS CLI l'API pour supprimer le rôle. Pour plus d'informations sur la suppression d'un cluster, consultez [Supprimer un AWS CloudHSM cluster](#). Pour en savoir plus, consultez [Suppression d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Validation de conformité pour AWS CloudHSM

Pour les clusters en mode FIPS, AWS CloudHSM fournit une certification FIPS conforme aux normes PCI-PIN, HSMs PCI-3DS et aux exigences de conformité. SOC2 AWS CloudHSM donne également aux clients la possibilité de choisir des clusters qui ne sont pas en mode FIPS. Pour plus de détails sur les exigences de certification et de conformité qui s'appliquent à chacune d'entre elles, voir [AWS CloudHSM modes de cluster](#).

L'utilisation d'un HSM validé par la norme FIPS peut vous aider à répondre aux exigences de conformité de l'entreprise, contractuelles et réglementaires en matière de sécurité des données dans le cloud. AWS

Conformité FIPS 140-2

La publication Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 est une norme de sécurité du gouvernement américain qui spécifie les exigences de sécurité pour les modules cryptographiques qui protègent des informations sensibles. [Le type d'instance AWS CloudHSM hsm1.medium est certifié FIPS 140-2 niveau 3 \(Certificat #4218\)](#). Le 4 janvier 2026, le certificat de hsm1.medium passe dans la liste historique. [Nous recommandons aux clients de migrer vers hsm2m.medium, qui est certifié FIPS 140-3 \(certificat #4703\)](#). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Validation FIPS pour le matériel](#).

Conformité à la norme FIPS 140-3

La publication 140-3 du Federal Information Processing Standard (FIPS) est une norme de sécurité du gouvernement américain qui spécifie les exigences de sécurité pour les modules cryptographiques qui protègent les informations sensibles. [Les types hsm2m.medium HSMs fournis par AWS CloudHSM sont certifiés FIPS 140-3 niveau 3 \(Certificat #4703\)](#). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Validation FIPS pour le matériel](#).

Conformité DSS d'PCI

La norme PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard) est une norme sur la sécurité des informations propriétaires administrée par le [conseil des normes de sécurité dans le secteur des cartes de paiement \(Payment Card Industry Security Standards Council\)](#). Les informations HSMs fournies par sont AWS CloudHSM conformes à la norme PCI DSS.

Conformité PCI-PIN

Le code PIN PCI fournit des exigences de sécurité et des normes d'évaluation pour la transmission, le traitement et la gestion des données de numéro d'identification personnel (PIN), informations utilisées pour les transactions sur les terminaux ATMs et point-of-sale (POS). Les fichiers hsm1.medium et hsm2m.medium fournis par sont tous deux conformes au HSMs code PIN PCI. AWS CloudHSM Pour plus d'informations, consultez l'article [AWS CloudHSM est désormais certifié pour la conformité à PCI PIN](#).

Conformité à PCI 3DS

La norme PCI 3DS (ou Three Domain Secure, 3-D Secure) assure la sécurité des données pour les paiements électroniques sécurisés EMV 3D. La norme PCI 3DS fournit un niveau de sécurité supplémentaire pour les achats en ligne. Les fichiers hsm1.medium et hsm2m.medium fournis par sont tous deux conformes à la norme HSMs PCI-3DS. AWS CloudHSM

SOC2

SOC2 est un framework destiné à aider les organisations de services à démontrer leurs contrôles de sécurité dans le cloud et les centres de données. AWS CloudHSM a SOC2 mis en place des contrôles dans des domaines critiques afin de respecter les principes de service fiables. Pour plus d'informations, consultez [la FAQs page AWS SOC](#).

AWS CloudHSM Conformité à la norme PCI-PIN FAQs

Le code PIN PCI fournit des exigences de sécurité et des normes d'évaluation pour la transmission, le traitement et la gestion des données de numéro d'identification personnel (PIN), informations utilisées pour les transactions sur les terminaux ATMs et point-of-sale (POS).

L'attestation de conformité (AOC) PCI-PIN et le résumé des responsabilités sont mis à la disposition des clients via AWS Artifact, un portail en libre-service permettant d'accéder à la demande aux rapports de conformité AWS. Pour plus d'informations, connectez-vous à [AWS Artifact dans la console de gestion AWS](#) ou consultez [Mise en route avec AWS Artifact](#).

FAQs

Q : Qu'est-ce que l'attestation de conformité (AOC) et le résumé des responsabilités ?

L'attestation de conformité (AOC) est produite par un évaluateur de code PIN qualifié (QPA) attestant que les contrôles applicables sont conformes AWS CloudHSM à la norme PCI-PIN. La matrice récapitulative des responsabilités décrit les contrôles qui relèvent de la responsabilité respective de AWS CloudHSM et de ses clients.

Q : Comment puis-je obtenir l' AWS CloudHSM attestation de conformité ?

L'attestation de conformité PCI-PIN (AOC) est mise à la disposition des clients via AWS Artifact, un portail en libre-service permettant d'accéder à la demande aux rapports de conformité AWS. Pour plus d'informations, connectez-vous à [AWS Artifact dans la console de gestion AWS](#) ou consultez [Mise en route avec AWS Artifact](#).

Q : Comment puis-je savoir de quels contrôles PIN PCI je suis responsable ?

Pour obtenir des informations détaillées, consultez le « Résumé des responsabilités relatives au code PIN AWS CloudHSM PCI » du package AWS de conformité au code PIN PCI, disponible pour les clients via AWS Artifact, un portail en libre-service permettant d'accéder à la demande aux rapports de conformité AWS. Pour plus d'informations, connectez-vous à [AWS Artifact dans la console de gestion AWS](#) ou consultez [Mise en route avec AWS Artifact](#).

Q : En tant que AWS CloudHSM client, puis-je me fier à l'attestation de conformité PCI-PIN (AOC) ?

Les clients doivent gérer leur propre conformité à la norme PCI-PIN. Vous devez passer par un processus d'attestation PCI-PIN officiel par l'intermédiaire d'un évaluateur de code PIN qualifié (QPA) afin de vérifier que votre charge de travail de paiement répond à tous les contrôles/exigences PCI-PIN. Toutefois, pour les contrôles dont AWS est responsable, votre QPA peut s'appuyer sur une AWS CloudHSM attestation de conformité (AOC) sans effectuer de tests supplémentaires.

Q : Est-il AWS CloudHSM responsable des exigences PCI-PIN liées au cycle de vie de la gestion des clés ?

AWS CloudHSM est responsable du cycle de vie des appareils physiques du HSMs. Les clients sont responsables des principales exigences du cycle de vie de gestion définies dans la norme PCI-PIN.

Q : Quelles AWS CloudHSM commandes sont conformes à la norme PCI-PIN ?

L'AOC résume les AWS CloudHSM contrôles évalués par QPA. Le résumé des responsabilités PCI-PIN est disponible pour les clients via AWS Artifact, un portail en libre-service permettant d'accéder à la demande aux rapports de conformité AWS.

Q : Est-ce que les fonctions de paiement telles que la traduction du code PIN et le DUKPT sont prises en AWS CloudHSM charge ?

Non, AWS CloudHSM fournit un usage général HSMs. Au fil du temps, nous pourrions fournir des fonctions de paiement. Bien que le service n'exécute pas directement les fonctions de paiement, l'attestation de conformité AWS CloudHSM PCI PIN permet aux clients d'obtenir leur propre conformité PCI pour leurs services en cours d'exécution. AWS CloudHSM Si vous souhaitez utiliser les services de cryptographie des paiements AWS pour votre charge de travail, consultez le blog [« Transférer le traitement des paiements vers le cloud grâce au chiffrement des paiements AWS. »](#)

Notifications d'obsolescence

De temps à autre, cette fonctionnalité AWS CloudHSM peut être désapprouvée afin de rester conforme aux exigences des normes FIPS 140, PCI-DSS, PCI-PIN, PCI-3DS, ou pour des raisons matérielles. SOC2 end-of-support Cette page répertorie les modifications actuellement applicables.

HSM1 Obsolète

Le support du type d'instance AWS CloudHSM hsm1.medium atteindra la fin du support le 31 mars 2026. Pour garantir un service continu, nous introduisons les modifications suivantes :

- À partir d'avril 2025, vous ne pourrez plus créer de nouveaux clusters hsm1.medium.
- À partir de janvier 2026, nous commencerons à migrer automatiquement les clusters hsm1.medium existants vers le nouveau type d'instance hsm2m.medium.

Le type d'instance hsm2m.medium est compatible avec votre type d' AWS CloudHSM instance actuel et offre de meilleures performances. Pour éviter toute interruption de vos applications, vous devez effectuer une mise à niveau vers la dernière version du SDK client. Pour les instructions de mise à niveau, consultez [???](#).

Deux options s'offrent à vous pour la migration :

1. Optez pour une migration gérée par CloudHSM lorsque vous êtes prêt. Pour plus d'informations, consultez [???](#).

2. Créez un nouveau cluster hsm2m.medium à partir d'une sauvegarde de votre cluster hsm1 et redirigez votre application vers le nouveau cluster. Nous recommandons d'utiliser une stratégie de blue/green déploiement pour cette approche. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [???](#).

Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) ¹recommande que la prise en charge du chiffrement Triple DES (DESede, 3DES DES3) et de l'encapsulation et du déballage des clés RSA avec le rembourrage PKCS #1 v1.5 ne soit plus autorisée après le 31 décembre 2023. Par conséquent, leur prise en charge prend fin le 1er janvier 2024 dans nos clusters en mode Federal Information Processing Standard (FIPS). Support de ces derniers pour les clusters en FIPs mode non utilisé.

Ce guide s'applique aux opérations cryptographiques suivantes :

- Génération de clés Triple DES
 - CKM_DES3_KEY_GEN pour la bibliothèque PKCS#11
 - Keygen DESede pour le fournisseur JCE
 - genSymKey avec -t=21 pour le KMU
- Chiffrement avec des clés Triple DES (remarque : les opérations de déchiffrement sont autorisées)
 - Pour la bibliothèque PKCS#11 : chiffrement CKM_DES3_CBC, chiffrement CKM_DES3_CBC_PAD et chiffrement CKM_DES3_ECB
 - Pour le fournisseur JCE : chiffrement DESede/CBC/PKCS5Padding, chiffrement DESede/CBC/NoPadding, chiffrement DESede/ECB/Padding et chiffrement DESede/ECB/NoPadding
- Encapsulation, désencapsulation, chiffrement et déchiffrement de clés RSA avec le rembourrage PKCS#1 v1.5
 - encapsulage, désencapsulage, chiffrement et déchiffrement CKM_RSA_PKCS pour le SDK PKCS#11
 - encapsulage, désencapsulage, chiffrement et déchiffrement RSA/ECB/PKCS1Padding pour le SDK JCE
 - wrapKey et unwrapKey avec -m 12 pour le KMU (où 12 la valeur du mécanisme RSA_PKCS)

[1] Pour plus de détails sur cette modification, reportez-vous aux tableaux 1 et 5 de la section [Transition de l'utilisation des algorithmes de chiffrement et des longueurs de clé](#).

Résilience dans AWS CloudHSM

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité. AWS Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées par un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l'échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS mondiale](#). Pour plus d'informations sur les fonctionnalités AWS CloudHSM qui contribuent à la résilience, consultez [AWS CloudHSM haute disponibilité du cluster et équilibrage de charge](#).

Sécurité de l'infrastructure dans AWS CloudHSM

En tant que service géré, AWS CloudHSM il est protégé par les procédures de sécurité du réseau AWS mondial décrites dans le livre blanc [Amazon Web Services : présentation des processus de sécurité](#).

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder AWS CloudHSM via le réseau. En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Isolement de réseau

Un cloud privé virtuel (VPC) est un réseau virtuel situé dans votre propre zone logiquement isolée dans le cloud AWS. Vous pouvez créer un cluster dans un sous-réseau privé de votre VPC. Vous pouvez créer des sous-réseaux privés lorsque vous créez un VPC. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créez un cloud privé virtuel \(VPC\) pour AWS CloudHSM](#).

Lorsque vous créez un HSM, AWS CloudHSM insère une Elastic Network Interface (ENI) dans votre sous-réseau afin de pouvoir interagir avec votre. HSMs Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS CloudHSM architecture de cluster](#).

AWS CloudHSM crée un groupe de sécurité qui autorise les communications entrantes et sortantes entre les HSM de votre cluster. Vous pouvez utiliser ce groupe de sécurité pour permettre à vos

instances EC2 de communiquer avec les membres HSMs de votre cluster. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer les groupes de sécurité des instances Amazon EC2 du client pour AWS CloudHSM](#).

Autorisation des utilisateurs

Avec AWS CloudHSM, les opérations effectuées sur le HSM nécessitent les informations d'identification d'un utilisateur HSM authentifié. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [the section called “Types d'utilisateur”](#).

AWS CloudHSM et points de terminaison VPC

Vous pouvez établir une connexion privée entre votre VPC et créer un point de AWS CloudHSM terminaison VPC d'interface. Les points de terminaison de l'interface sont alimentés par [AWS PrivateLink](#) une technologie qui vous permet d'accéder de manière privée AWS CloudHSM APIs sans passerelle Internet, appareil NAT, connexion VPN ou connexion AWS Direct Connect. Les instances de votre VPC n'ont pas besoin d'adresses IP publiques pour communiquer avec elles. AWS CloudHSM APIs Le trafic entre votre VPC et AWS CloudHSM ne quitte pas le réseau Amazon.

Chaque point de terminaison d'interface est représenté par une ou plusieurs [interfaces réseau Elastic](#) dans vos sous-réseaux.

Pour plus d'informations, consultez la section [Interface VPC endpoints \(AWS PrivateLink\)](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Considérations relatives aux points de AWS CloudHSM terminaison VPC

Avant de configurer un point de terminaison VPC d'interface pour AWS CloudHSM, assurez-vous de consulter les [propriétés et les limites du point de terminaison d'interface](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon VPC.

- AWS CloudHSM permet d'appeler toutes ses actions d'API depuis votre VPC.

Création d'un point de terminaison VPC d'interface pour AWS CloudHSM

Vous pouvez créer un point de terminaison VPC pour le AWS CloudHSM service à l'aide de la console Amazon VPC ou du (). AWS Command Line Interface AWS CLI Pour plus d'informations, consultez [Création d'un point de terminaison d'interface](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Pour créer un point de terminaison VPC pour AWS CloudHSM, utilisez le nom de service suivant :

```
com.amazonaws.<region>.cloudhsmv2
```

Par exemple, dans la région USA Ouest (Oregon) (us-west-2), le nom du service serait :

```
com.amazonaws.us-west-2.cloudhsmv2
```

Pour faciliter l'utilisation du point de terminaison de VPC, vous pouvez activer un [nom d'hôte DNS privé](#) pour votre point de terminaison de VPC. Si vous sélectionnez l'option Activer le nom DNS privé, les noms d'hôte AWS CloudHSM DNS standard (<https://cloudhsmv2.<region>.amazonaws.com>) et <https://cloudhsmv2.<region>.api.aws> correspondent à votre point de terminaison VPC.

Cette option facilite l'utilisation du point de terminaison d'un VPC. Les AWS SDKs et AWS CLI utilisent le nom d'hôte AWS CloudHSM DNS standard par défaut. Vous n'avez donc pas besoin de spécifier l'URL du point de terminaison du VPC dans les applications et les commandes.

Pour plus d'informations, consultez [Accès à un service via un point de terminaison d'interface](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Création d'une politique de point de terminaison VPC pour AWS CloudHSM

Vous pouvez attacher une stratégie de point de terminaison à votre point de terminaison d'un VPC qui contrôle l'accès à AWS CloudHSM. La politique spécifie les informations suivantes :

- Le principal qui peut exécuter des actions.
- Les actions qui peuvent être effectuées.
- Les ressources sur lesquelles les actions peuvent être exécutées.

Pour plus d'informations, consultez [Contrôle de l'accès aux services avec points de terminaison d'un VPC](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Exemple : politique de point de terminaison VPC pour les actions AWS CloudHSM

Voici un exemple de politique de point de terminaison pour AWS CloudHSM. Lorsqu'elle est attachée à un point de terminaison, cette politique accorde l'accès aux AWS CloudHSM actions répertoriées à tous les principaux sur toutes les ressources. Consultez [Gestion des identités et des accès pour AWS CloudHSM](#) les autres AWS CloudHSM actions et les autorisations IAM correspondantes.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "<cloudhsm>:<DescribeBackups>",
        "<cloudhsm>:<DescribeClusters>",
        "<cloudhsm>:<ListTags>",
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Gestion des mises à jour dans AWS CloudHSM

AWS gère le microprogramme. Le microprogramme est géré par un tiers et doit être évalué par le NIST pour vérifier sa conformité à la norme FIPS 140-2 niveau 3 ou FIPS 140-3 niveau 3 selon le type de HSM. Seuls les microprogrammes qui ont été signés de manière chiffrée à l'aide d'une clé FIPS (à laquelle AWS n'a pas accès) peuvent être installés.

Résolution des problèmes AWS CloudHSM

Si vous rencontrez des problèmes avec AWS CloudHSM, les rubriques suivantes peuvent vous aider à les résoudre.

Rubriques

- [AWS CloudHSM problèmes connus](#)
- [AWS CloudHSM Défaillances de synchronisation des touches du SDK client 3](#)
- [AWS CloudHSM Le SDK client 3 vérifie les performances du HSM avec l'outil pkpspeed](#)
- [AWS CloudHSM L'utilisateur du SDK client 5 contient des valeurs incohérentes](#)
- [AWS CloudHSM Défaillances de réplication utilisateur du SDK client 5](#)
- [AWS CloudHSM Défaillances de réplication des clés du SDK client 5](#)
- [AWS CloudHSM erreur détectée lors de la vérification de la disponibilité des clés](#)
- [AWS CloudHSM extraction de clés à l'aide de JCE](#)
- [Limitation du HSM](#)
- [Maintenir les utilisateurs HSM synchronisés HSMs dans le cluster AWS CloudHSM](#)
- [Perte de connexion au AWS CloudHSM cluster](#)
- [Connexion AWS CloudHSM d'audit manquante CloudWatch](#)
- [Personnalisé IVs avec une longueur non conforme pour l'emballage des clés AES AWS CloudHSM](#)
- [Résolution des échecs AWS CloudHSM de création de clusters](#)
- [Récupération des journaux de configuration AWS CloudHSM du client](#)

AWS CloudHSM problèmes connus

AWS CloudHSM présente les problèmes connus suivants. Choisissez une rubrique pour en savoir plus.

Rubriques

- [Problèmes connus pour toutes les instances HSM](#)
- [Problèmes connus relatifs aux instances de AWS CloudHSM hsm1.medium](#)
- [Problèmes connus relatifs aux instances de AWS CloudHSM hsm2m.medium](#)

- [Problèmes connus relatifs à la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM](#)
- [Problèmes connus relatifs au SDK JCE pour AWS CloudHSM](#)
- [Problèmes connus liés au moteur dynamique OpenSSL pour AWS CloudHSM](#)
- [Problèmes connus liés au fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour AWS CloudHSM](#)
- [Problèmes connus du fournisseur OpenSSL pour AWS CloudHSM](#)
- [Problèmes connus relatifs aux instances Amazon EC2 exécutant Amazon Linux 2 avec AWS CloudHSM](#)
- [Problèmes connus liés à l'intégration d'applications tierces avec AWS CloudHSM](#)
- [Problèmes connus liés à la modification des AWS CloudHSM clusters](#)
- [Problèmes connus d'échec des opérations avec la version AWS CloudHSM client 5.12.0 sur hsm2.medium](#)

Problèmes connus pour toutes les instances HSM

Les problèmes suivants concernent tous les AWS CloudHSM utilisateurs, qu'ils utilisent l'outil de ligne de commande `key_mgmt_util`, le SDK PKCS #11, le SDK JCE ou le SDK OpenSSL.

Rubriques

- [Problème : l'encapsulage de clé AES utilise le remplissage PKCS#5 au lieu de fournir une implémentation conforme aux normes de l'encapsulage de clé avec remplissage avec des zéros](#)
- [Problème : Le démon client nécessite au moins une adresse IP valide dans son fichier de configuration pour pouvoir se connecter au cluster](#)
- [Problème : les données pouvant être hachées et signées à l' AWS CloudHSM aide du SDK client 3 étaient limitées à 16 Ko](#)
- [Problème : les clés importées n'ont pas pu être spécifiées comme non exportables](#)
- [Problème : le mécanisme par défaut pour le `WrapKey` et les `unWrapKey` commandes du `key\_mgmt\_util` a été supprimé](#)
- [Problème : si vous avez un seul HSM dans votre cluster, le basculement HSM ne se produit pas correctement](#)
- [Problème : si vous dépassez la capacité clé de votre cluster HSMs dans un court laps de temps, le client entre dans un état d'erreur non géré](#)
- [Problème : les opérations de digest avec clés HMAC de taille supérieure à 800 octets ne sont pas prises en charge](#)

- [Problème : L'outil client_info, distribué avec le SDK client 3, supprime le contenu du chemin spécifié par l'argument de sortie facultatif](#)
- [Problème : vous recevez une erreur lors de l'exécution de l'outil de configuration du SDK 5 à l'aide de l'argument --cluster-id dans des environnements conteneurisés](#)
- [Problème : vous recevez le message d'erreur « Impossible cert/key de créer à partir du fichier pfx fourni. Erreur : NotPkcs 8 pouces](#)
- [Problème : la signature ECDSA échoue avec l'erreur « mécanisme non valide » à partir du SDK 5.16](#)
- [Problème : les opérations de signature avec des données préhachées n'effacent pas correctement les jetons de session en mode interactif](#)
- [Problème : le certificat client par défaut de la bibliothèque cliente CloudHSM expire le 31 janvier 2026](#)

Problème : l'encapsulation de clé AES utilise le remplissage PKCS#5 au lieu de fournir une implémentation conforme aux normes de l'encapsulation de clé avec remplissage avec des zéros

En outre, l'encapsulation de clé sans remplissage ni remplissage avec des zéros n'est pas pris en charge.

- Conséquence : il n'y a aucun impact si vous encapsulez et déballiez à l'aide de cet algorithme intégré. AWS CloudHSM Cependant, les clés enveloppées AWS CloudHSM ne peuvent pas être déballées dans un autre logiciel HSMs ou dans un logiciel qui s'attend à être conforme à la spécification d'absence de rembourrage. Cela est dû au fait que huit octets de données de remplissage peuvent être ajoutés à la fin de vos données clés lors d'un désencapsulation conforme aux normes. Les clés encapsulées en externe ne peuvent pas être correctement déballées dans une AWS CloudHSM instance.
- Solution : pour désencapsuler en externe une clé encapsulée à l'aide de la fonction AES Key Wrap avec PKCS #5 Padding sur une instance AWS CloudHSM, enlevez le remplissage supplémentaire avant d'essayer d'utiliser la clé. Pour ce faire, vous pouvez essayer de réduire les octets supplémentaires dans un éditeur de fichier ou copier uniquement les octets de la clé dans une nouvelle mémoire tampon dans votre code.
- État de la résolution : avec la version client et logiciel 3.1.0, AWS CloudHSM fournit des options conformes aux normes pour l'encapsulation des clés AES. Pour plus d'informations, consultez [Encapsulation des clés AES](#).

Problème : Le démon client nécessite au moins une adresse IP valide dans son fichier de configuration pour pouvoir se connecter au cluster

- Conséquence : si vous supprimez tous les HSM de votre cluster, puis que vous en ajoutez un autre, qui obtient une nouvelle adresse IP, le démon client continue de rechercher votre HSMs adresse IP d'origine.
- Solution : Si vous exécutez une charge de travail intermittente, nous vous recommandons d'utiliser l'`IpAddress` argument de la [CreateHsm](#) fonction pour rétablir la valeur d'origine de l'Elastic network interface (ENI). Notez qu'une ENI est spécifique à une zone de disponibilité (AZ). L'alternative consiste à supprimer le fichier `/opt/cloudhsm/daemon/1/cluster.info`, puis à réinitialiser la configuration du client par l'adresse IP de votre nouveau HSM. Vous pouvez utiliser la commande `client -a <IP address>`. Pour plus d'informations, voir [Installer et configurer le AWS CloudHSM client \(Linux\)](#) ou [Installer et configurer le AWS CloudHSM client \(Windows\)](#).

Problème : les données pouvant être hachées et signées à l' AWS CloudHSM aide du SDK client 3 étaient limitées à 16 Ko

- État de résolution : les données inférieures à 16 Ko continuent d'être envoyées au HSM pour hachage. Nous avons ajouté de la capacité pour hacher en local, dans les logiciels, les données comprises entre 16 Ko et 64 Ko. Le SDK client 5 échouera explicitement si la mémoire tampon de données est supérieure à 64 Ko. Vous devez mettre à jour votre client et votre ou vos SDK vers une version supérieure à 5.0.0 ou supérieure pour bénéficier du correctif.

Problème : les clés importées n'ont pas pu être spécifiées comme non exportables

- État de résolution : le problème est résolu. Aucune action n'est requise de votre part pour tirer parti du correctif.

Problème : le mécanisme par défaut pour le `WrapKey` et les `unWrapKey` commandes du `key_mgmt_util` a été supprimé

- Résolution : Lorsque vous utilisez le `WrapKey` ou `unWrapKey` les commandes, vous devez utiliser l'`-m` option pour spécifier le mécanisme. Consultez les exemples fournis dans le [WrapKey](#) ou dans les [unWrapKey](#) articles pour plus d'informations.

Problème : si vous avez un seul HSM dans votre cluster, le basculement HSM ne se produit pas correctement

- **Impact :** si l'instance HSM unique de votre cluster perd la connectivité, le client ne se reconnectera pas à elle, même si l'instance HSM est restaurée ultérieurement.
- **Solution de contournement :** nous recommandons d'au moins deux instances HSM dans n'importe quel cluster de production. Si vous utilisez cette configuration, vous ne serez pas affecté par ce problème. Pour les clusters à un seul HSM, renvoyez le démon client à l'expéditeur pour restaurer la connectivité.
- **État de résolution :** ce problème a été résolu dans la version client 1.1.2 de AWS CloudHSM . Vous devez effectuer une mise à niveau vers ce client afin de bénéficier de la correction.

Problème : si vous dépassez la capacité clé de votre cluster HSMs dans un court laps de temps, le client entre dans un état d'erreur non géré

- **Impact :** lorsque le client rencontre une erreur non gérée, il se bloque et doit être redémarré.
- **Solution de contournement :** testez votre débit pour vous assurer que vous ne créez pas de clés de session plus rapidement que ce que le client est en mesure de traiter. Vous pouvez réduire votre débit en ajoutant un HSM au cluster ou en ralentissant la création de clé de session.
- **État de résolution :** ce problème a été résolu dans la version client 1.1.2 de AWS CloudHSM . Vous devez effectuer une mise à niveau vers ce client afin de bénéficier de la correction.

Problème : les opérations de digest avec clés HMAC de taille supérieure à 800 octets ne sont pas prises en charge

- **Impact :** les clés HMAC de plus de 800 octets peuvent être générées ou importées dans le HSM. Toutefois, si vous utilisez cette clé dans une opération de digest via JCE ou `key_mgmt_util`, l'opération échoue. Notez que si vous utilisez des clés HMAC PKCS11, leur taille est limitée à 64 octets.
- **Solution de contournement :** si vous utiliserez des clés HMAC pour les opérations de digest sur le HSM, assurez-vous que la taille est inférieure à 800 octets.
- **État de résolution :** Aucun pour l'instant.

Problème : L'outil `client_info`, distribué avec le SDK client 3, supprime le contenu du chemin spécifié par l'argument de sortie facultatif

- Conséquence : tous les fichiers et sous-répertoires existants situés sous le chemin de sortie spécifié risquent d'être définitivement perdus.
- Solution : n'utilisez pas l'argument facultatif `-output path` lorsque vous utilisez l'outil `client_info`.
- État de résolution : ce problème a été résolu dans la version [SDK client 3.3.2](#). Vous devez effectuer une mise à niveau vers ce client afin de bénéficier de la correction.

Problème : vous recevez une erreur lors de l'exécution de l'outil de configuration du SDK 5 à l'aide de l'argument `--cluster-id` dans des environnements conteneurisés

Le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous utilisez l'argument `--cluster-id` avec l'outil de configuration :

No credentials in the property bag

Cette erreur est due à une mise à jour de la version 2 du service de métadonnées d'instance (IMDSv2). Pour plus d'informations, consultez la documentation [IMDSv2](#).

- Conséquence : ce problème aura un impact sur les utilisateurs exécutant l'outil de configuration sur les versions 5.5.0 et ultérieures du SDK dans des environnements conteneurisés et utilisant les métadonnées d'instance EC2 pour fournir des informations d'identification.
- Solution : définissez la limite de sauts de réponse PUT à au moins deux. Pour obtenir des conseils sur la manière de procéder, consultez la section [Configurer les options de métadonnées de l'instance](#).

Problème : vous recevez le message d'erreur « Impossible cert/key de créer à partir du fichier pfx fourni. Erreur : NotPkcs 8 pouces

- Solution : vous pouvez convertir la clé privée SSL personnalisée au PKCS8 format à l'aide de la commande `openssl : openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM -in ssl_private_key -out ssl_private_key_pkcs8`

- État de la résolution : ce problème a été résolu dans la version [5.12.0 du SDK client](#). Vous devez effectuer une mise à niveau vers cette version du client ou une version ultérieure pour bénéficier du correctif.

Problème : la signature ECDSA échoue avec l'erreur « mécanisme non valide » à partir du SDK 5.16

- Conséquence : les opérations de signature ECDSA échouent en cas d'utilisation de fonctions de hachage dont le niveau de force est inférieur à celui de la clé. Cet échec se produit parce que la [norme FIPS 186-5](#) exige que la fonction de hachage soit au moins aussi puissante que la force de la clé.

Une erreur similaire à celle-ci peut s'afficher dans les journaux de vos clients :

```
[cloudhsm_provider::hsm1::session::ecdsa::sign::common][[]] Digest security strength (80) is weaker than the key security strength (128)
```

- Solution : si vous ne pouvez pas mettre à jour vos fonctions de hachage, vous pouvez migrer vers des clusters non FIPS, qui n'appliquent pas l'exigence de force de hachage. Toutefois, nous vous recommandons de mettre à jour vos fonctions de hachage afin de garantir la conformité à la norme FIPS.

Comme solution de contournement supplémentaire, nous avons ajouté une option de configuration pour contourner cette exigence. Veuillez noter que cette option n'est pas recommandée, car l'utilisation d'ECDSA avec des fonctions de hachage plus faibles ne respecte pas les meilleures pratiques en matière de sécurité. Pour utiliser cette option, exécutez la commande suivante (en `configure-cli` remplaçant par l'outil de configuration du SDK utilisé [the section called "Syntaxe"](#)) :

```
sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --enable-ecdsa-with-weak-hash-function
```

- Solution : utilisez une fonction de hachage au moins aussi puissante que votre clé ECDSA. Pour plus d'informations sur la fonction de hachage et les principaux points forts de l'ECDSA, voir les tableaux 2 et 3 du [NIST SP 800-57](#) Part 1 Rev 5.

Problème : les opérations de signature avec des données préhachées n'effacent pas correctement les jetons de session en mode interactif

- Conséquence : lors de l'utilisation de la CLI CloudHSM en mode interactif avec le SDK version 5.16.1, les opérations de signature avec des données préhachées ne parviennent pas à effacer correctement les jetons de session.
- Solution : utilisez le mode commande unique au lieu du mode interactif lorsque vous effectuez des opérations de signature avec des données préhachées. Cela garantit un nettoyage correct des jetons après chaque opération.
- État de la résolution : ce problème a été résolu dans le SDK CloudHSM 5.16.2. Passez à la version 5.16.2 ou ultérieure pour bénéficier du correctif.

Problème : le certificat client par défaut de la bibliothèque cliente CloudHSM expire le 31 janvier 2026

- Impact : Il n'y a aucun impact sur les clients au-delà du 31 janvier 2026. [Toutes les communications entre le client et HSM sont sécurisées par le protocole TLS Client-HSM, comme décrit ici.](#) Le TLS Client-HSM utilise des owned/managed certificats client qui sont configurés par le client lors de l'initialisation du cluster.
- État de la résolution : Résolu.

Problèmes connus relatifs aux instances de AWS CloudHSM hsm1.medium

Les problèmes suivants ont un impact sur toutes les instances de AWS CloudHSM hsm1.medium.

Rubriques

- [Problème : le HSM ne peut pas créer plus de 250 utilisateurs](#)

Problème : le HSM ne peut pas créer plus de 250 utilisateurs

- Solution : ce problème est résolu sur les types d'instance AWS CloudHSM hsm2m.medium.
- État de résolution : Aucun pour l'instant.

Problèmes connus relatifs aux instances de AWS CloudHSM hsm2m.medium

Les problèmes suivants ont un impact sur toutes les instances de AWS CloudHSM hsm2m.medium.

Rubriques

- [Problème : latence de connexion accrue sur hsm2m.medium](#)
- [Problème : latence accrue de la clé de recherche sur hsm2m.medium](#)
- [Problème : une tentative de définition de l'attribut fiable d'une clé par un CO échouera avec le SDK client 5.12.0 et versions antérieures](#)
- [Problème : la vérification ECDSA échouera avec le SDK client 5.12.0 et versions antérieures pour les clusters en mode FIPS](#)
- [Problème : seuls les certificats au format PEM peuvent être enregistrés en tant qu'ancres de confiance MTLS avec la CLI CloudHSM](#)
- [Problème : les applications client cesseront de traiter toutes les demandes lors de l'utilisation de mTLS avec une clé privée du client protégée par un mot de passe.](#)
- [Problème : la réplication utilisateur échoue lors de l'utilisation de la CLI CloudHSM](#)
- [Problème : les opérations peuvent échouer lors de la création de la sauvegarde](#)
- [Problème : le SDK client 5.8 et les versions ultérieures n'effectuent pas de nouvelles tentatives automatiques pour les opérations limitées par HSM dans certains scénarios sur hsm2m.medium](#)
- [Problème : les opérations de AES/CBC déballage avec tous les zéros IV échouent sur hsm2m.medium](#)
- [Problème : échec de l'initialisation de la connexion HSM lors du démarrage à froid de l'application sur hsm2m.medium](#)

Problème : latence de connexion accrue sur hsm2m.medium

- Conséquence : la connexion à hsm2m.medium suit une interprétation trop stricte des exigences de conformité, ce qui se traduit par une latence accrue.
- Solution : Si vous avez créé une nouvelle instance hsm2m.medium ou si vous avez migré vers hsm2m.medium depuis hsm1.medium avant le 20 décembre 2025, vous devrez réinitialiser votre mot de passe afin de bénéficier des améliorations de performances que nous avons mises en œuvre pour les opérations de connexion. Reportez-vous au [changement de mot de passe](#) pour obtenir des instructions.

Problème : latence accrue de la clé de recherche sur hsm2m.medium

- Conséquence : l'instance HSM hsm2m.medium a amélioré l'architecture de partage équitable, ce qui se traduit par des performances prévisibles plus cohérentes par rapport à hsm1.medium. Avec hsm1.medium, les clients peuvent constater une amélioration des performances Find Key en raison d'une utilisation irrégulière des ressources HSM. Cependant, les performances de hsm1.medium find key diminuent lorsque l'instance HSM est corrigée ou mise à jour avec un nouveau microprogramme. Ce problème affecte des opérations telles que `KeyStore.getKey()` dans JCE.
- Résolution : ce problème a été résolu. La meilleure pratique consiste à mettre en cache les résultats des opérations clés de recherche. La mise en cache réduira le nombre total d'opérations de recherche de clés, car il s'agit d'une opération gourmande en ressources dans HSM. En outre, implémentez de nouvelles tentatives côté client avec un ralentissement et une instabilité exponentiels afin de réduire les échecs liés à la régulation du HSM.

Problème : une tentative de définition de l'attribut fiable d'une clé par un CO échouera avec le SDK client 5.12.0 et versions antérieures

- Conséquence : tout utilisateur CO tentant de définir l'attribut fiable d'une clé recevra un message d'erreur le signalant `User type should be CO or CU`.
- Résolution : les versions futures du SDK client résoudront ce problème. Les mises à jour seront annoncées dans notre guide de l'utilisateur [Historique du document](#).

Problème : la vérification ECDSA échouera avec le SDK client 5.12.0 et versions antérieures pour les clusters en mode FIPS

- Conséquence : l'opération de vérification ECDSA effectuée HSMs en mode FIPS échouera.
- État de la résolution : ce problème a été résolu dans la version [5.13.0 du SDK client](#). Vous devez effectuer une mise à niveau vers cette version du client ou une version ultérieure pour bénéficier du correctif.

Problème : seuls les certificats au format PEM peuvent être enregistrés en tant qu'ancres de confiance MTLS avec la CLI CloudHSM

- Conséquence : les certificats au format DER ne peuvent pas être enregistrés en tant qu'ancres de confiance mTLS avec la CLI CloudHSM.
- Solution : vous pouvez convertir un certificat au format DER au format PEM à l'aide de la commande openssl : `openssl x509 -inform DER -outform PEM -in certificate.der -out certificate.pem`

Problème : les applications client cesseront de traiter toutes les demandes lors de l'utilisation de mTLS avec une clé privée du client protégée par un mot de passe.

- Conséquence : toutes les opérations effectuées par l'application seront interrompues et l'utilisateur sera invité à saisir le mot de passe lors de la saisie standard à plusieurs reprises pendant toute la durée de vie de l'application. Les opérations expireront et échoueront si le mot de passe n'est pas fourni avant la durée du délai d'expiration de l'opération.
- Solution : les clés privées cryptées par phrase secrète ne sont pas prises en charge pour les fichiers MTL. Supprimer le chiffrement par phrase secrète de la clé privée du client

Problème : la réplication utilisateur échoue lors de l'utilisation de la CLI CloudHSM

- Conséquence : la réplication utilisateur échoue sur les instances hsm2m.medium lors de l'utilisation de la CLI CloudHSM. La user replicate commande fonctionne comme prévu sur les instances de hsm1.medium.
- Résolution : ce problème a été résolu.

Problème : les opérations peuvent échouer lors de la création de la sauvegarde

- Conséquence : des opérations telles que la génération de nombres aléatoires peuvent échouer sur les instances hsm2m.medium pendant qu'AWS CloudHSM crée une sauvegarde.
- Solution : Pour minimiser les interruptions de service, mettez en œuvre les meilleures pratiques suivantes :
 - Création d'un cluster multi-HSM
 - Configurez vos applications pour réessayer les opérations de cluster

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques, consultez [Les meilleures pratiques pour AWS CloudHSM](#).

Problème : le SDK client 5.8 et les versions ultérieures n'effectuent pas de nouvelles tentatives automatiques pour les opérations limitées par HSM dans certains scénarios sur hsm2m.medium

- Conséquence : le SDK client 5.8 et les versions ultérieures ne réessaieront pas certaines opérations limitées par HSM
- Solution : suivez les meilleures pratiques pour concevoir votre cluster de manière à gérer la charge et à mettre en œuvre de nouvelles tentatives au niveau de l'application. Nous travaillons actuellement sur un correctif. Les mises à jour seront annoncées dans notre guide de l'utilisateur [Historique du document](#).
- État de la résolution : ce problème a été résolu dans le SDK AWS CloudHSM client 5.16.2. Vous devez effectuer une mise à niveau vers cette version du client ou une version ultérieure pour bénéficier du correctif.

Problème : les opérations de AES/CBC déballage avec tous les zéros IV échouent sur hsm2m.medium

- Conséquence : lorsque vous utilisez le AES/CBC mécanisme de déballage des clés à l'aide du fournisseur AWS CloudHSM JCE, les opérations utilisant un IV de 16 octets rempli de zéros échouent sur les instances hsm2m.medium, en raison d'un contrôle de validation supplémentaire qui n'existait pas dans les instances hsm1.medium.
- État de la résolution : Nous travaillons sur un correctif qui permettra d'accepter le zéro octet lors IVs des opérations de AES/CBC déballage.

Problème : échec de l'initialisation de la connexion HSM lors du démarrage à froid de l'application sur hsm2m.medium

- Conséquence : ce problème concerne les démarrages à froid tels que les déploiements ou les redémarrages d'applications clientes. L'instance HSM hsm2m.medium possède une architecture de partage équitable améliorée qui garantit des performances, un débit et une latence plus constants pour tous les clients. À l'heure actuelle, sur hsm1.medium, vous pouvez observer des performances supérieures aux prévisions pour l'initialisation simultanée de connexions HSM. Cependant, les performances d'initialisation de la connexion hsm1.medium varient en fonction des mises à jour du système sous-jacent.

- Solution : suivez les [meilleures pratiques et échelonnez les](#) déploiements et redémarrages des applications clientes afin de limiter le nombre d'applications clientes initialisant des connexions HSM simultanément. Nous vous recommandons également d'implémenter de nouvelles tentatives au niveau de l'application pour l'initialisation de l'application cliente. En outre, démarrez à l'aide de l'outil de configuration `--cluster-id <cluster ID>` pour ajouter toutes les adresses IP HSM au fichier de configuration du client.

Problèmes connus relatifs à la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM

Les problèmes suivants ont un impact sur la bibliothèque PKCS #11 pour AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Problème : l'encapsulation de la clé AES dans la version 3.0.0 de la bibliothèque PKCS #11 n'est pas validée avant utilisation IVs](#)
- [Problème : Le kit SDK PKCS #11 2.0.4 et versions antérieures utilisaient toujours le vecteur d'initialisation par défaut de 0xA6A6A6A6A6A6A6A6 pour l'encapsulage et le désencapsulage des clés AES.](#)
- [Problème : l'attribut CKA_DERIVE n'est pas pris en charge et n'est pas géré.](#)
- [Problème : l'attribut CKA_SENSITIVE n'est pas pris en charge et n'est pas géré.](#)
- [Problème : Le hachage et la signature en plusieurs parties ne sont pas pris en charge.](#)
- [Problème : C_GenerateKeyPair ne gère pas CKA_MODULUS_BITS ou CKA_PUBLIC_EXPONENT dans le modèle privé d'une manière conforme aux normes.](#)
- [Problème : Les mémoires tampons des opérations d'API C_Encrypt et C_Decrypt ne doivent pas avoir une taille de plus de 16 Ko lors de l'utilisation du mécanisme CKM_AES_GCM.](#)
- [Problème : La dérivation de clé Diffie-Hellman à courbe elliptique \(ECDH\) est exécutée partiellement dans le HSM.](#)
- [Problème : la vérification des signatures secp256k1 échoue sur des EL6 plateformes telles que Cent et RHEL 6 OS6](#)
- [Problème : une séquence incorrecte d'appels de fonction donne des résultats indéfinis au lieu d'échouer](#)
- [Problème : la session en lecture seule n'est pas prise en charge dans le SDK 5](#)
- [Problème : le fichier cryptoki.h d'en-tête est réservé à Windows](#)

Problème : l'encapsulation de la clé AES dans la version 3.0.0 de la bibliothèque PKCS #11 n'est pas validée avant utilisation IVs

Si vous spécifiez un vecteur d'initialisation d'une longueur inférieure à 8 octets, celui-ci est complété par des octets imprévisibles avant utilisation.

Note

Cela a un impact sur `C_WrapKey` uniquement avec un mécanisme `CKM_AES_KEY_WRAP`.

- Impact : Si vous spécifiez un vecteur d'initialisation d'une longueur inférieure à 8 octets dans la version 3.0.0 de la bibliothèque PKCS#11, vous risquez de ne pas pouvoir désencapsuler la clé.
- Solutions de contournement :
 - Nous vous recommandons fortement de procéder à une mise à niveau vers la version 3.0.1 ou ultérieure de la bibliothèque PKCS#11, qui applique correctement la longueur des vecteurs d'initialisation pendant l'encapsulation des clés AES. Modifiez votre code d'encapsulation pour transmettre un vecteur d'initialisation NULL, ou spécifiez le vecteur d'initialisation par défaut de `0xA6A6A6A6A6A6A6A6`. Pour plus d'informations, voir [Personnaliser IVs avec une longueur non conforme pour l'encapsulation des clés AES](#).
 - Si vous avez encapsulé des clés avec la version 3.0.0 de la bibliothèque PKCS #11 en utilisant un vecteur d'initialisation d'une longueur inférieure à 8 octets, contactez-nous pour obtenir de l'[aide](#).
- Statut de la résolution : ce problème a été résolu dans la version 3.0.1 de la bibliothèque PKCS #11. Pour encapsuler des clés à l'aide de l'encapsulation de clés AES, spécifiez un vecteur d'initialisation de valeur NULL ou d'une longueur égale à 8 octets.

Problème : Le kit SDK PKCS #11 2.0.4 et versions antérieures utilisaient toujours le vecteur d'initialisation par défaut de **0xA6A6A6A6A6A6A6A6** pour l'encapsulation et le désencapsulation des clés AES.

Les informations fournies par l'utilisateur IVs ont été ignorées en silence.

Note

Cela a un impact sur `C_WrapKey` uniquement avec un mécanisme `CKM_AES_KEY_WRAP`.

- Impact :
 - Si vous avez utilisé le kit SDK PKCS #11 2.0.4 ou version antérieure et un vecteur d'initialisation fourni par l'utilisateur, vos clés sont encapsulées avec le vecteur d'initialisation par défaut de 0xA6A6A6A6A6A6A6A6.
 - Si vous avez utilisé le kit PKCS #11 3.0.0 ou version ultérieure et un vecteur d'initialisation fourni par l'utilisateur, vos clés sont encapsulées avec le vecteur d'initialisation fourni par l'utilisateur.
- Solutions de contournement :
 - Pour désencapsuler des clés encapsulées avec le kit SDK PKCS #11 2.0.4 ou version antérieure, utilisez le vecteur d'initialisation par défaut de 0xA6A6A6A6A6A6A6A6.
 - Pour désencapsuler des clés encapsulées avec le kit SDK PKCS #11 3.0.0 ou version ultérieure, utilisez le vecteur d'initialisation fourni par l'utilisateur.
- État de résolution : Nous vous recommandons fortement de modifier votre code d'encapsulation et de désencapsulation pour transmettre un vecteur d'initialisation NULL, ou de spécifier le vecteur d'initialisation par défaut de 0xA6A6A6A6A6A6A6A6.

Problème : l'attribut **CKA_DERIVE** n'est pas pris en charge et n'est pas géré.

- Statut de résolution : nous avons implémenté des correctifs pour accepter CKA_DERIVE s'il a la valeur FALSE. CKA_DERIVE défini sur TRUE ne sera pas pris en charge tant que nous n'aurons pas ajouté la prise en charge de la fonction de dérivation de clés à AWS CloudHSM. Vous devez mettre à jour votre client et les kits SDK vers la version 1.1.1 ou ultérieur pour tirer parti du correctif.

Problème : l'attribut **CKA_SENSITIVE** n'est pas pris en charge et n'est pas géré.

- État de résolution : nous avons implémenté les correctifs pour accepter et honorer correctement l'attribut CKA_SENSITIVE. Vous devez mettre à jour votre client et les kits SDK vers la version 1.1.1 ou ultérieur pour tirer parti du correctif.

Problème : Le hachage et la signature en plusieurs parties ne sont pas pris en charge.

- Impact : C_DigestUpdate et C_DigestFinal ne sont pas implémentés. C_SignFinal n'est pas implémenté non plus et échoue avec l'erreur CKR_ARGUMENTS_BAD pour un tampon non-NULL.

- Solution : hachez vos données dans votre application et utilisez-les AWS CloudHSM uniquement pour signer le hachage.
- État de la résolution : nous sommes en train de corriger le client et d' SDK simplifier correctement le hachage en plusieurs parties. Les mises à jour seront annoncées sur le forum AWS CloudHSM et sur la page de l'historique des versions.

Problème : C_GenerateKeyPair ne gère pas CKA_MODULUS_BITS ou CKA_PUBLIC_EXPONENT dans le modèle privé d'une manière conforme aux normes.

- Impact : C_GenerateKeyPair doit renvoyer CKA_TEMPLATE_INCONSISTENT lorsque le modèle privé contient CKA_MODULUS_BITS ou CKA_PUBLIC_EXPONENT. Au lieu de cela, il génère une clé privée dont tous les champs d'utilisation sont définis sur FALSE. La clé ne peut pas être utilisée.
- Solution : Nous recommandons que votre application vérifie les valeurs des champs d'utilisation en plus du code d'erreur.
- État de résolution : Nous sommes en train de mettre en place des correctifs pour renvoyer le message d'erreur adéquat lorsqu'un modèle de clé privée incorrect est utilisé. La bibliothèque PKCS #11 utilisée sera annoncée sur la page d'historique des versions.

Problème : Les mémoires tampons des opérations d'API C_Encrypt et C_Decrypt ne doivent pas avoir une taille de plus de 16 Ko lors de l'utilisation du mécanisme CKM_AES_GCM.

AWS CloudHSM ne prend pas en charge le chiffrement AES-GCM en plusieurs parties.

- Impact : Vous ne pouvez pas utiliser le mécanisme CKM_AES_GCM pour chiffrer des données de plus de 16 Ko.
- Solution : vous pouvez utiliser un autre mécanisme tel que CKM_AES_CBC ou CKM_AES_CBC_PAD, ou vous pouvez diviser vos données en plusieurs parties et chiffrer chaque élément individuellement. Si vous en utilisez AES_GCM, vous devez gérer la division de vos données et le chiffrement ultérieur. AWS CloudHSM n'effectue pas de chiffrement AES-GCM en plusieurs parties pour vous. Notez que FIPS nécessite que le vecteur d'initialisation (IV) AES-GCM soit généré sur le HSM. Par conséquent, le vecteur d'initialisation de chaque portion de données AES GCM chiffrées sera différent.
- État de résolution : Nous sommes en train de corriger le kit SDK afin qu'il échoue de façon explicite si le tampon de données est trop volumineux. Nous retournons CKR_MECHANISM_INVALID pour

les opérations d'API `C_EncryptUpdate` et `C_DecryptUpdate`. Nous évaluons les alternatives possibles pour prendre en charge des mémoires tampons de plus grande taille sans devoir s'appuyer sur le chiffrement en plusieurs parties. Les mises à jour seront annoncées sur le AWS CloudHSM forum et sur la page d'historique des versions.

Problème : La dérivation de clé Diffie-Hellman à courbe elliptique (ECDH) est exécutée partiellement dans le HSM.

Votre clé privée EC reste dans le HSM à tout moment, mais le processus de dérivation de clés est effectué en plusieurs étapes. Par conséquent, les résultats intermédiaires de chaque étape sont disponibles sur le client.

- Conséquence : dans le SDK client 3, la clé dérivée à l'aide du `CKM_ECDH1_DERIVE` mécanisme est d'abord disponible sur le client, puis importée dans le HSM. Un handle de clé est ensuite retourné à votre application.
- Solution : si vous implémentez le SSL/TLS déchargement dans AWS CloudHSM, cette limitation ne posera peut-être aucun problème. Si votre application nécessite que votre clé reste dans une limite FIPS à tout moment, envisagez d'utiliser un autre protocole qui ne s'appuie pas sur la dérivation de clés ECDH.
- État de résolution : le SDK 5.16 prend désormais en charge l'ECDH avec dérivation de clés, qui est entièrement effectuée dans le HSM.

Problème : la vérification des signatures `secp256k1` échoue sur des EL6 plateformes telles que Cent et RHEL 6 OS6

En effet, la bibliothèque PKCS #11 CloudHSM permet d'éviter un appel réseau lors de l'initialisation de l'opération de vérification en utilisant OpenSSL pour vérifier les données de courbe EC. Comme SECP256k1 n'est pas pris en charge par le package OpenSSL par défaut sur les plateformes, l'initialisation échoue. EL6

- Conséquence : la vérification de signature SECP256k1 échouera sur les plateformes. EL6 L'appel de vérification échoue avec une erreur `CKR_HOST_MEMORY`.
- Solution : nous vous recommandons d'utiliser Amazon Linux 1 ou n'importe quelle EL7 plateforme si votre application PKCS #11 doit vérifier les signatures `secp256k1`. Vous pouvez également effectuer une mise à niveau vers une version du package OpenSSL qui prend en charge la courbe `secp256k1`.

- État de résolution : Nous implémentons des correctifs pour revenir au HSM si la validation de courbe locale n'est pas disponible. La bibliothèque PKCS #11 mise à jour sera annoncée sur la page de l' [historique des versions](#).

Problème : une séquence incorrecte d'appels de fonction donne des résultats indéfinis au lieu d'échouer

- Conséquence : si vous appelez une séquence de fonctions incorrecte, le résultat final est incorrect même si chaque appel de fonction renvoie un résultat positif. Par exemple, les données déchiffrées peuvent ne pas correspondre au texte brut d'origine ou les signatures peuvent ne pas être vérifiées. Ce problème concerne à la fois les opérations en une seule partie et en plusieurs parties.

Exemples de séquences de fonctions incorrectes :

- C_EncryptInit/C_EncryptUpdate suivi de C_Encrypt
- C_DecryptInit/C_DecryptUpdate suivi de C_Decrypt
- C_SignInit/C_SignUpdate suivi de C_Sign
- C_VerifyInit/C_VerifyUpdate suivi de C_Verify
- C_FindObjectsInit suivi de C_FindObjectsInit
- Solution : Votre application doit, conformément à la spécification PKCS #11, utiliser la bonne séquence d'appels de fonction pour les opérations en une ou plusieurs parties. Dans ce cas, votre application ne doit pas s'appuyer sur la bibliothèque CloudHSM PKCS #11 pour renvoyer une erreur.

Problème : la session en lecture seule n'est pas prise en charge dans le SDK 5

- Problème : le SDK 5 ne prend pas en charge l'ouverture de sessions en lecture seule avec C_OpenSession.
- Conséquence : si vous tentez d'appeler C_OpenSession sans fournir CKF_RW_SESSION, l'appel échouera avec le message d'erreur CKR_FUNCTION_FAILED.
- Solution : Lorsque vous ouvrez une session, vous devez transmettre les indicateurs CKF_SERIAL_SESSION | CKF_RW_SESSION à l'appel de fonction C_OpenSession.

Problème : le fichier **cryptoki.h** d'en-tête est réservé à Windows

- Problème : avec les versions 5.0.0 à 5.4.0 du SDK AWS CloudHSM client 5 sous Linux, le fichier d'en-tête `n/opt/cloudhsm/include/pkcs11/cryptoki.h` est compatible qu'avec les systèmes d'exploitation Windows.
- Conséquence : vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous essayez d'inclure ce fichier d'en-tête dans votre application sur des systèmes d'exploitation basés sur Linux.
- État de résolution : mise à niveau vers la version 5.4.1 ou supérieure du SDK AWS CloudHSM client 5, qui inclut une version compatible avec Linux de ce fichier d'en-tête.

Problèmes connus relatifs au SDK JCE pour AWS CloudHSM

Les problèmes suivants ont un impact sur le SDK JCE pour AWS CloudHSM

Rubriques

- [Problème : lorsque vous utilisez des paires de clés asymétriques, vous voyez la capacité de clé occupée même lorsque vous ne créez pas ou n'importez pas explicitement des clés](#)
- [Problème : Le JCE KeyStore est en lecture seule](#)
- [Problème : Les mémoires tampons de chiffrement AES GCM ne peuvent pas dépasser 16 000 octets.](#)
- [Problème : La dérivation de clé Diffie-Hellman à courbe elliptique \(ECDH\) est exécutée partiellement dans le HSM.](#)
- [Problème : KeyGenerator et interprète KeyAttribute incorrectement le paramètre de taille de clé en nombre d'octets au lieu de bits](#)
- [Problème : le SDK client 5 émet l'avertissement « Une opération d'accès réflexif illégale s'est produite »](#)
- [Problème : le pool de sessions JCE est épuisé](#)
- [Problème : fuite de mémoire du SDK client 5 avec les opérations GetKey](#)

Problème : lorsque vous utilisez des paires de clés asymétriques, vous voyez la capacité de clé occupée même lorsque vous ne créez pas ou n'importez pas explicitement des clés

- Conséquence : ce problème peut vous empêcher HSMs de manquer d'espace clé de manière inattendue et se produit lorsque votre application utilise un objet clé JCE standard pour les opérations de chiffrement au lieu d'un `CaviumKey` objet. Lorsque vous utilisez un objet de clé JCE standard, `CaviumProvider` importe implicitement cette clé dans le HSM, car une clé de session ne supprime pas la clé tant que l'application n'est pas finie. Par conséquent, les clés s'accumulent pendant l'exécution de l'application et peuvent vous HSMs faire manquer d'espace libre pour les clés, bloquant ainsi votre application.
- Solution : lorsque vous utilisez la classe `CaviumSignature`, `CaviumCipher`, `CaviumMac` ou `CaviumKeyAgreement`, vous devez fournir la clé comme un objet de clé `CaviumKey` au lieu d'un objet de clé JCE standard.

Vous pouvez convertir manuellement une clé normale en une clé `CaviumKey` à l'aide de la classe [ImportKey](#), puis supprimer manuellement la clé une fois l'opération terminée.

- Statut de résolution : nous mettons à jour `CaviumProvider` pour gérer correctement les importations implicites. Une fois disponible, la mise à jour sera annoncée sur la page de l'historique des versions.

Problème : Le JCE KeyStore est en lecture seule

- Impact : À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas stocker un type d'objet de type qui n'est pas pris en charge par le HSM dans le JCE Keystore. Plus particulièrement, vous ne pouvez pas stocker des certificats dans le magasin de clés. Cela empêche l'interopérabilité avec des outils tels que jarsigner qui s'attendent à trouver le certificat dans le keystore.
- Solution : Vous pouvez retravailler votre code pour charger des certificats à partir de fichiers locaux ou d'un emplacement du compartiment S3 plutôt que depuis le magasin de clés.
- État de résolution : vous pouvez utiliser le AWS CloudHSM keystore pour stocker les certificats.

Problème : Les mémoires tampons de chiffrement AES GCM ne peuvent pas dépasser 16 000 octets.

Le chiffrement AES GCM en plusieurs parties n'est pas pris en charge.

- **Impact :** Vous ne pouvez pas utiliser AES-GCM pour chiffrer des données dont la taille est supérieure à 16 000 octets.
- **Solution :** Vous pouvez utiliser un autre mécanisme tel que AES-CBC ou diviser vos données en plusieurs parties et chiffrer chaque partie individuellement. Si vous divisez les données, vous devez gérer le texte chiffré divisé et son déchiffrement. Comme FIPS exige que le vecteur d'initialisation (IV) pour AES-GCM soit généré sur le HSM, l'IV pour chaque AES-GCM-encrypted élément de données sera différent.
- **État de résolution :** Nous sommes en train de corriger le kit SDK afin qu'il échoue de façon explicite si le tampon de données est trop volumineux. Nous évaluons les alternatives possibles pour prendre en charge des mémoires tampons de plus grande taille sans devoir s'appuyer sur le chiffrement en plusieurs parties. Les mises à jour seront annoncées sur le forum AWS CloudHSM et sur la page de l'historique des versions.

Problème : La dérivation de clé Diffie-Hellman à courbe elliptique (ECDH) est exécutée partiellement dans le HSM.

Votre clé privée EC reste dans le HSM à tout moment, mais le processus de dérivation de clés est effectué en plusieurs étapes. Par conséquent, les résultats intermédiaires de chaque étape sont disponibles sur le client. Un exemple de dérivation de clé ECDH est disponible dans les [exemples de code Java](#).

- **Conséquence :** le SDK client 3 ajoute des fonctionnalités ECDH au JCE. Lorsque vous utilisez la `KeyAgreement` classe pour dériver un `SecretKey`, elle est d'abord disponible sur le client, puis importée dans le HSM. Un handle de clé est ensuite retourné à votre application.
- **Solution :** si vous implémentez le SSL/TLS déchargement dans AWS CloudHSM, cette limitation ne posera peut-être aucun problème. Si votre application nécessite que votre clé reste dans une limite FIPS à tout moment, envisagez d'utiliser un autre protocole qui ne s'appuie pas sur la dérivation de clés ECDH.
- **État de résolution :** le SDK 5.16 prend désormais en charge l'ECDH avec dérivation de clés, qui est entièrement effectuée dans le HSM.

Problème : KeyGenerator et interprète KeyAttribute incorrectement le paramètre de taille de clé en nombre d'octets au lieu de bits

Lors de la génération d'une clé à l'aide de la `init` fonction de la [KeyGenerator classe](#) ou de l'`SIZEattribut` de l'[AWS CloudHSM KeyAttribute énumération](#), l'API s'attend à tort à ce que l'argument soit le nombre d'octets clés, alors qu'il devrait plutôt être le nombre de bits de clé.

- Conséquence : les versions 5.4.0 à 5.4.2 du SDK client s'attendent à tort à ce que la taille de clé soit fournie à la valeur spécifiée APIs en octets.
- Solution : convertissez la taille de la clé en bits en octets avant d'utiliser la KeyGenerator classe ou KeyAttribute l'énumération pour générer des clés à l'aide du fournisseur AWS CloudHSM JCE si vous utilisez les versions 5.4.0 à 5.4.2 du SDK client.
- État de résolution : mettez à niveau la version du SDK client vers la version 5.5.0 ou ultérieure, qui inclut un correctif permettant de s'attendre correctement à la taille des clés en bits lors de l'utilisation de la KeyGenerator classe ou de l' KeyAttribute énumération pour générer des clés.

Problème : le SDK client 5 émet l'avertissement « Une opération d'accès réflexif illégale s'est produite »

Lorsque vous utilisez le SDK client 5 avec Java 11, CloudHSM émet l'avertissement Java suivant :

```
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by
  com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmKeyStore (file:/opt/cloudhsm/java/
cloudhsm-jce-5.6.0.jar) to field java.security .KeyStore.keyStoreSpi
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of
  com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmKeyStore
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective
  access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
```

Ce problème est résolu dans les versions 5.8 et ultérieures du SDK client.

Problème : le pool de sessions JCE est épuisé

Conséquence : il se peut que vous ne puissiez pas effectuer d'opérations dans JCE après avoir reçu le message suivant :

```
com.amazonaws.cloudhsm.jce.jni.exception.InternalException: There are too many
operations
happening at the same time: Reached max number of sessions in session pool: 1000
```

Solutions de contournement :

- Redémarrez votre application JCE en cas de problème.
- Lorsque vous effectuez une opération, vous devrez peut-être terminer l'opération JCE avant de perdre toute référence à l'opération.

Note

En fonction de l'opération, une méthode de complétion peut être nécessaire.

Opération	Méthode(s) de complétion
Chiffrement	<code>doFinal()</code> en mode chiffrement ou déchiffrement <code>wrap()</code> en mode d'encapsulage <code>unwrap()</code> en mode de désencapsulage
KeyAgreement	<code>generateSecret()</code> ou <code>generateSecret(String)</code>
KeyPairGenerator	<code>generateKeyPair()</code> , <code>genKeyPair()</code> ou <code>reset()</code>
KeyStore	Aucune méthode n'est nécessaire
MAC	<code>doFinal()</code> ou <code>reset()</code>
MessageDigest	<code>digest()</code> ou <code>reset()</code>
SecretKeyFactory	Aucune méthode n'est nécessaire

Opération	Méthode(s) de complétion
SecureRandom	Aucune méthode n'est nécessaire
Signature	<code>sign()</code> en mode signature <code>verify()</code> en mode vérification

État de la résolution : nous avons résolu ce problème dans le SDK client 5.9.0 et versions ultérieures. Pour résoudre ce problème, mettez à niveau votre SDK client vers l'une de ces versions.

Problème : fuite de mémoire du SDK client 5 avec les opérations GetKey

- Conséquence : l'getKeyopération d'API présente une fuite de mémoire dans JCE dans les versions 5.10.0 et antérieures du SDK client. Si vous utilisez l'getKeyAPI plusieurs fois dans votre application, cela entraînera une augmentation de la mémoire et, par conséquent, une augmentation de l'empreinte mémoire de votre application. Au fil du temps, cela peut provoquer des erreurs de régulation ou nécessiter le redémarrage de l'application.
- Solution : nous recommandons la mise à niveau vers le SDK client 5.11.0. Si cela n'est pas possible, nous vous recommandons de ne pas appeler l'getKeyAPI plusieurs fois dans votre application. Réutilisez plutôt autant que possible la clé précédemment renvoyée getKey lors de l'opération précédente.
- État de la résolution : mettez à niveau la version du SDK client vers la version 5.11.0 ou ultérieure, qui inclut un correctif pour ce problème.

Problèmes connus liés au moteur dynamique OpenSSL pour AWS CloudHSM

Voici les problèmes connus liés à OpenSSL Dynamic Engine for. AWS CloudHSM

Rubriques

- [Problème : vous ne pouvez pas installer AWS CloudHSM OpenSSL Dynamic Engine sur RHEL 6 et Cent OS6](#)
- [Problème : Par défaut, seul le téléchargement RSA vers le HSM est pris en charge.](#)
- [Problème : Le chiffrement et le déchiffrement RSA avec remplissage OAEP en utilisant une clé sur le HSM ne sont pas pris en charge.](#)

- [Problème : seule la génération de clé privée des clés RSA et ECC est transférée sur le HSM.](#)
- [Problème : vous ne pouvez pas installer le moteur dynamique OpenSSL pour le SDK client 3 sur RHEL 8, CentOS 8 ou Ubuntu 18.04 LTS](#)
- [Problème : Obsolète SHA-1 Sign and Verify sur RHEL 9 \(9.2+\)](#)
- [Problème : AWS CloudHSM OpenSSL Dynamic Engine est incompatible avec le fournisseur FIPS pour OpenSSL v3.x](#)
- [Problème : le SSL/TLS déchargement échoue avec les suites de chiffrement ECDSA dans TLS 1.0 et TLS 1.1 à partir du SDK 5.16](#)

Problème : vous ne pouvez pas installer AWS CloudHSM OpenSSL Dynamic Engine sur RHEL 6 et Cent OS6

- Impact : OpenSSL Dynamic Engine [prend uniquement en charge OpenSSL 1.0.2 \[f+\]](#). Par défaut, RHEL 6 et CentOS 6 sont livrés avec OpenSSL 1.0.1.
- Solution : mettez à niveau la bibliothèque OpenSSL sur RHEL 6 et CentOS 6 vers la version 1.0.2 [f+].

Problème : Par défaut, seul le déchargement RSA vers le HSM est pris en charge.

- Impact : Pour optimiser les performances, le kit SDK n'est pas configuré pour télécharger des fonctions supplémentaires, telles que la génération de nombres aléatoires ou les opérations EC-DH.
- Solution : Veuillez nous contacter au moyen d'une demande de support si vous avez besoin de télécharger des opérations supplémentaires.
- Statut de résolution : Nous ajoutons actuellement la prise en charge de la configuration des options de téléchargement pour le kit SDK au moyen d'un fichier de configuration. Une fois disponible, la mise à jour sera annoncée sur la page de l'historique des versions.

Problème : Le chiffrement et le déchiffrement RSA avec remplissage OAEP en utilisant une clé sur le HSM ne sont pas pris en charge.

- Conséquence : tout appel au chiffrement et au déchiffrement RSA avec rembourrage OAEP échoue avec une erreur. divide-by-zero Cela se produit car le moteur dynamique OpenSSL appelle l'opération localement à l'aide du fichier PEM factice au lieu de télécharger l'opération vers le HSM.

- **Solution :** Vous pouvez effectuer cette procédure à l'aide de [bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#) ou de [fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#).
- **Résolution d'état :** Nous sommes en train d'ajouter la prise en charge pour le kit SDK pour décharger correctement cette opération. Une fois disponible, la mise à jour sera annoncée sur la page de l'historique des versions.

Problème : seule la génération de clé privée des clés RSA et ECC est transférée sur le HSM.

Pour tout autre type de clé, le moteur AWS CloudHSM OpenSSL n'est pas utilisé pour le traitement des appels. C'est le moteur dynamique OpenSSL local qui est utilisé à la place. Cela génère une clé localement dans le logiciel.

- **Impact :** comme le basculement est silencieux, rien n'indique que vous n'avez pas reçu une clé qui a été générée de façon sécurisée sur le HSM. Vous verrez une sortie de trace contenant la chaîne " +++++ " si la clé est générée localement par OpenSSL dans le logiciel. Cette trace est absente lorsque l'opération est déchargée sur le HSM. Comme la clé n'est pas générée ou stockée sur le HSM, elle sera indisponible pour une utilisation future.
- **Solution de contournement :** utilisez uniquement le moteur OpenSSL pour les Types de clé qu'il prend en charge. Pour tous les autres types de clés, utilisez PKCS #11 ou JCE dans les applications, ou utilisez-le `key_mgmt_util` dans la CLI.

Problème : vous ne pouvez pas installer le moteur dynamique OpenSSL pour le SDK client 3 sur RHEL 8, CentOS 8 ou Ubuntu 18.04 LTS

- **Conséquence :** par défaut, RHEL 8, CentOS 8 et Ubuntu 18.04 LTS fournissent une version d'OpenSSL qui n'est pas compatible avec OpenSSL Dynamic Engine for Client SDK 3.
- **Solution :** utilisez une plateforme Linux qui prend en charge le moteur dynamique OpenSSL. Pour plus d'informations sur les plateformes prises en charge, consultez [Plateformes prises en charge](#).
- **État de résolution :** AWS CloudHSM prend en charge ces plateformes avec OpenSSL Dynamic Engine for Client SDK 5. Pour plus d'informations, consultez [Plateformes prises en charge](#) et [OpenSSL Dynamic Engine](#).

Problème : Obsolète SHA-1 Sign and Verify sur RHEL 9 (9.2+)

- Conséquence : l'utilisation du condensé de message SHA-1 à des fins cryptographiques est devenue obsolète dans RHEL 9 (version 9.2+). Par conséquent, les opérations de signature et de vérification avec SHA-1 à l'aide du moteur dynamique OpenSSL échoueront.
- Solution : [si votre scénario nécessite l'utilisation de SHA-1 pour des signatures cryptographiques signing/verifying existantes ou tierces, consultez les notes de version relatives à l'amélioration de la sécurité RHEL : comprendre la dépréciation de SHA-1 sur RHEL 9 \(9.2+\) et RHEL 9 \(9.2+\) pour plus de détails.](#)

Problème : AWS CloudHSM OpenSSL Dynamic Engine est incompatible avec le fournisseur FIPS pour OpenSSL v3.x

- Conséquence : vous recevrez un message d'erreur si vous tentez d'utiliser le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL alors que le fournisseur FIPS est activé pour les versions 3.x d'OpenSSL.
- Solution : pour utiliser le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL avec les versions 3.x d'OpenSSL, assurez-vous que le fournisseur « par défaut » est configuré. Pour en savoir plus sur le fournisseur par défaut, consultez le site [Web d'OpenSSL](#).

Problème : le SSL/TLS déchargement échoue avec les suites de chiffrement ECDSA dans TLS 1.0 et TLS 1.1 à partir du SDK 5.16

- Conséquence : [les tentatives de connexion via TLS 1.0 ou TLS 1.1 échouent car ces versions utilisent SHA-1 pour la signature, ce qui ne répond pas aux exigences de la norme FIPS 186-5.](#)
- Solution : si vous ne pouvez pas mettre à niveau les versions TLS immédiatement, vous pouvez migrer vers des clusters non FIPS, qui n'appliquent pas l'exigence de force de hachage. Cependant, nous vous recommandons de passer à TLS 1.2 ou TLS 1.3 pour maintenir la conformité FIPS et les meilleures pratiques de sécurité.
- Solution : mettez à niveau votre implémentation pour utiliser TLS 1.2 ou TLS 1.3. L'Internet Engineering Task Force (IETF) a [déconseillé](#) les protocoles TLS 1.0 et TLS 1.1 pour des raisons de sécurité.

Problèmes connus liés au fournisseur de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM

Voici les problèmes connus du fournisseur de stockage de clés (KSP) pour AWS CloudHSM.

Rubriques

- [Problème : échec de la vérification d'un magasin de certificats](#)
- [Problème : incohérence du nom du conteneur dans le magasin de certificats lors de l'utilisation SDK3 du mode de compatibilité pour le SDK client 5](#)

Problème : échec de la vérification d'un magasin de certificats

Lorsque vous utilisez les versions 5.14 et 5.15 du SDK client, l'appel `certutil -store my CERTIFICATE_SERIAL_NUMBER` génère l'erreur suivante :

```
ERROR: Could not verify certificate public key against private key
```

- Conséquence : vous ne pouvez pas l'utiliser `certutil` pour valider un magasin de certificats créé avec le SDK client 5.
- Solution : validez la paire de clés associée au certificat en signant un fichier à l'aide de la clé privée et en vérifiant la signature à l'aide de la clé publique. Cela peut être fait à l'aide de Microsoft SignTool en suivant les étapes indiquées [ici](#).
- État de la résolution : nous travaillons à ajouter un support pour la vérification des certificats à l'aide de `decertutil`. Une fois disponible, la mise à jour sera annoncée sur la page de l'historique des versions.

Problème : incohérence du nom du conteneur dans le magasin de certificats lors de l'utilisation SDK3 du mode de compatibilité pour le SDK client 5

Lorsque vous utilisez la `certutil -store my CERTIFICATE_SERIAL_NUMBER` commande pour afficher les certificats dont les fichiers de référence clés ont été générés à l'aide de la commande [generate-file](#) dans la version AWS CLI 5.16.0, l'erreur suivante se produit :

```
ERROR: Container name inconsistent: CONTAINER_NAME
```


Cette erreur se produit car il existe une incompatibilité entre le nom du conteneur stocké dans le certificat et le nom du fichier de référence clé généré par la CLI CloudHSM.

- Conséquence : malgré cette erreur, les certificats et leurs clés associées restent pleinement fonctionnels. Toutes les applications utilisant ces certificats continueront de fonctionner normalement.
- Solution : pour résoudre cette erreur, renommez le nom du fichier de référence clé en nom de conteneur simple ou unique. Reportez-vous à l'exemple de sortie suivant de la commande `certutil -store my`

```
Subject: CN=www.website.com, OU=Organizational-Unit, O=Organization, L=City, S=State, C=US
Non-root Certificate
Cert Hash(sha1): 1add52
Key Container = 7e3c-b2f5
Simple container name: tq-3daacd89
Unique container name: tq-3daacd89
ERROR: Container name inconsistent: 7e3c-b2f5
```

Par défaut, les fichiers de référence clés seront stockés dans `C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition`

1. Renommez le fichier de référence clé avec le nom de conteneur simple.
 2. Réparez le magasin de certificats avec le nouveau nom du conteneur clé. Reportez-vous aux étapes 12 à 14 de la section [Migration KSP](#) pour plus de détails.
- État de la résolution : ce problème a été résolu dans la version 5.16.1 du SDK client. Pour résoudre ce problème, mettez à niveau votre SDK client vers la version 5.16.1 ou ultérieure.

Problèmes connus du fournisseur OpenSSL pour AWS CloudHSM

Voici les problèmes connus du fournisseur OpenSSL pour AWS CloudHSM

Rubriques

- [Problème : erreurs dans la CLI OpenSSL lorsqu'elle est utilisée avec le fournisseur OpenSSL](#)

Problème : erreurs dans la CLI OpenSSL lorsqu'elle est utilisée avec le fournisseur OpenSSL

- Conséquence : l'intégration à l'interface de ligne de commande OpenSSL n'est actuellement pas prise en charge AWS CloudHSM par le fournisseur OpenSSL. Consultez [the section called “Déchargez sous Linux avec le fournisseur OpenSSL”](#) les intégrations prises en charge.
- Solution : utilisez les intégrations prises en charge répertoriées dans. [the section called “Déchargez sous Linux avec le fournisseur OpenSSL”](#) Toute mise à jour du support de la CLI OpenSSL sera annoncée sur la page de l'historique des versions.

Problèmes connus relatifs aux instances Amazon EC2 exécutant Amazon Linux 2 avec AWS CloudHSM

Les problèmes suivants ont un impact sur AWS CloudHSM les instances Amazon EC2 qui s'exécutent sur Amazon Linux 2.

Problème : Amazon Linux 2 version 2018.07 utilise un **ncurses** package mis à jour (version 6) qui est actuellement incompatible avec AWS CloudHSM SDKs

[L'erreur suivante s'affiche lors de l'exécution de AWS CloudHSMcloudhsm-mgmt_util ou key_mgmt_util :](#)

```
/opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util: error while loading shared libraries:
libncurses.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
```

- Conséquence : les instances exécutées sur Amazon Linux 2 version 2018.07 ne pourront pas utiliser tous les AWS CloudHSM utilitaires.
- Solution : émettez la commande suivante sur vos instances Amazon Linux 2 EC2 pour installer le package ncurses pris en charge (version 5) :

```
sudo yum update && yum install ncurses-compat-libs
```

- État de résolution : ce problème a été résolu dans la version client 1.1.2 de AWS CloudHSM . Vous devez effectuer une mise à niveau vers ce client afin de bénéficier de la correction.

Problèmes connus liés à l'intégration d'applications tierces avec AWS CloudHSM

Les problèmes suivants ont un impact AWS CloudHSM lors de l'intégration à des applications tierces.

Problème : Oracle définit l'attribut PKCS #11 `CKA_MODIFIABLE` lors de la génération de la clé principale, mais le SDK client 3 ne le prend pas en charge.

Cette limite est définie dans la bibliothèque PKCS #11. Pour plus d'informations, consultez l'annotation 1 sur les [attributs PKCS #11 pris en charge](#).

- Impact : échec de la création de la clé principale Oracle.
- Solution : définissez la variable d'environnement spéciale `CLOUDHSM_IGNORE_CKA_MODIFIABLE_FALSE` sur `TRUE` lors de la création d'une clé principale. Cette variable d'environnement n'est nécessaire que pour la génération d'une clé principale. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser dans d'autres circonstances. Par exemple, vous utiliseriez cette variable pour la première clé principale que vous créez, puis vous n'utiliserez à nouveau cette variable d'environnement que si vous souhaitez faire pivoter votre édition de clé principale. Pour plus d'informations, consultez [Génération de la clé de chiffrement principale Oracle TDE](#).
- Statut de la résolution : nous améliorons actuellement le microprogramme HSM pour prendre en charge entièrement l'attribut `CKA_MODIFIABLE`. Les mises à jour seront annoncées sur le AWS CloudHSM forum et sur la page d'historique des versions

Problèmes connus liés à la modification des AWS CloudHSM clusters

Les problèmes suivants concernent les clients qui tentent d'utiliser l'API `modify-cluster` pour modifier le type HSM d'un cluster.

Rubriques

- [Problème : la latence de connexion augmente en raison de l'augmentation du nombre d' PBKDF2 itérations](#)
- [Problème : Impossible de modifier le type de HSM en raison de la création d'une clé de jeton](#)

Problème : la latence de connexion augmente en raison de l'augmentation du nombre d' PBKDF2 itérations

- Conséquence : les clusters comptant un grand nombre d'utilisateurs connaîtront une période de migration prolongée. Cela est dû aux modifications apportées au processus de restauration des sauvegardes effectuant PBKDF2 des opérations par utilisateur lors de la première restauration d'une sauvegarde hsm1.medium sur hsm2m.medium.
- État de résolution : si vous avez créé une nouvelle instance hsm2m.medium ou si vous avez migré vers hsm2m.medium depuis hsm1.medium avant le 20 décembre 2025, vous devrez réinitialiser votre mot de passe afin de bénéficier des améliorations de performances que nous avons mises en œuvre pour les opérations de connexion. Reportez-vous au [changement de mot de passe](#) pour obtenir des instructions.

Problème : Impossible de modifier le type de HSM en raison de la création d'une clé de jeton

- Conséquence : les clients exécutant des charges de travail basées sur des clés symboliques ne seront pas en mesure de démarrer leur migration. Cela est dû au fait que le HSM sera placé dans un mode d'écriture limité afin d'éviter les scénarios de perte de données lors de la modification du type de HSM.
- Solution : arrêtez de créer et de supprimer des clés de token, puis attendez 7 jours. Vous pouvez également contacter l'assistance si vous
 - Impossible de gérer le blocage des migrations de clés de jeton et impossible d'effectuer un blue/green déploiement.
 - Peut gérer le blocage des opérations liées aux clés de jeton pendant toute la durée de la migration, mais ne peut pas attendre la période complète de 7 jours.
- État de la résolution : ce problème a été résolu. Les clients qui exécutent des charges de travail basées sur des clés à jeton peuvent désormais commencer la migration. Les créations et suppressions de clés de jeton seront bloquées pendant toute la durée de la migration.

Problèmes connus d'échec des opérations avec la version AWS CloudHSM client 5.12.0 sur hsm2.medium

Les problèmes suivants ont un impact AWS CloudHSM lors de l'utilisation de la version AWS CloudHSM client 5.12.0

Problème : erreur lors de l'opération get-attribute

Si vous migrez de hsm1.medium vers hsm2m.medium et que vous utilisez le SDK client CloudHSM 5.12.0, il est possible que vous observiez des erreurs liées à la gestion des attributs.

Le message d'erreur suivant peut s'afficher dans les journaux des clients : `Error in deserialization of data: Invalid integer conversion`

Conséquence : les opérations ci-dessous échoueront avec la version client 5.12.0

- Dans le SDK PKCS #11, les appels à `C_` échouent `GetAttributeValue`
- Dans la CLI CloudHSM, la commande `key list` n'affiche aucun attribut dans la sortie
- Dans la CLI CloudHSM, le fichier de génération de clés peut échouer pour les clés générées à l'aide de hsm1.medium

Résolution : Nous vous recommandons de passer à la dernière version du SDK pour résoudre ce problème.

AWS CloudHSM Défaillances de synchronisation des touches du SDK client 3

Dans le SDK client 3, si la synchronisation côté client échoue, faites de AWS CloudHSM votre mieux pour nettoyer toutes les clés indésirables qui ont pu être créées (et qui le sont désormais). Ce processus consiste à retirer immédiatement les éléments de clés indésirables ou à marquer les éléments indésirables pour un retrait ultérieur. Dans les deux cas, la résolution ne nécessite aucune action de votre part. Dans les rares cas où vous AWS CloudHSM ne pouvez pas retirer ou marquer un élément clé indésirable, vous devez supprimer le contenu clé.

Problème : vous tentez de générer, d'importer ou de désencapsuler une clé de jeton et vous constatez des erreurs indiquant un échec de Tombstone.

```
2018-12-24T18:28:54Z liquidSecurity ERR: print_node_ts_status:
[create_object_min_nodes]Key: 264617 failed to tombstone on node:1
```

Cause : AWS CloudHSM échec du retrait et du marquage des éléments clés indésirables.

Résolution : un HSM de votre cluster contient des éléments de clés indésirables qui ne sont pas marqués comme indésirables. Vous devez retirer manuellement les éléments de clé. Pour supprimer

manuellement les éléments de clés indésirables, utilisez `key_mgmt_util` (KMU) ou une API de la bibliothèque PKCS #11 ou du fournisseur JCE. Pour plus d'informations, consultez [deleteKey](#) ou [Client SDKs](#).

Pour rendre les clés à jeton plus durables, les opérations de création de clés qui n'aboutissent pas au nombre minimum de clés HSMs spécifié dans les paramètres de synchronisation côté client AWS CloudHSM échouent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [la Synchronisation des clés dans AWS CloudHSM](#).

AWS CloudHSM Le SDK client 3 vérifie les performances du HSM avec l'outil pkpspeed

Cette rubrique explique comment vérifier les performances du module de sécurité AWS CloudHSM matérielle (HSM) avec le SDK client 3.

Pour vérifier les performances de votre AWS CloudHSM cluster, vous pouvez utiliser l'outil `pkpspeed` (Linux) ou `pkpspeed_blocking` (Windows) inclus dans le SDK client 3. L'outil `pkpspeed` s'exécute dans des conditions idéales et appelle directement le HSM pour exécuter des opérations sans passer par un SDK tel que PKCS11. Nous vous recommandons de tester la charge de votre application de manière indépendante afin de déterminer vos besoins en matière de mise à l'échelle. Nous vous déconseillons d'exécuter les tests suivants : Random (I), ModExp (R) et EC point mul (Y).

Pour plus d'informations sur l'installation du client sur une instance Linux EC2, consultez [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour CMU \(Linux\)](#). Pour plus d'informations sur l'installation du client sur une instance Windows, consultez [Installation et configuration du AWS CloudHSM client pour CMU \(Windows\)](#).

Après avoir installé et configuré le AWS CloudHSM client, exécutez la commande suivante pour le démarrer.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Windows

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe C:  
\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

Si vous avez déjà installé le logiciel client, vous devrez télécharger et installer la dernière version pour obtenir pkpspeed. L'outil pkpspeed est disponible dans /opt/cloudhsm/bin/pkpspeed sous Linux ou dans C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\ sous Windows.

Pour utiliser pkpspeed, exécutez la commande pkpspeed ou pkpspeed_blocking.exe, en spécifiant le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur de chiffrement sur le HSM. Ensuite, définissez les options à utiliser tout en prenant en compte les recommandations suivantes.

Recommandations de test

- Pour tester les performances des opérations de signature et de vérification RSA, choisissez le chiffrement RSA_CRT sous Linux ou l'option B sous Windows. Ne choisissez pas RSA (option A sous Windows). Les chiffrements sont équivalents, mais RSA_CRT est optimisé pour les performances.
- Commencez par un petit nombre de threads. Pour tester les performances AES, un seul thread suffit généralement pour afficher des performances maximales. Pour tester les performances RSA (RSA_CRT), trois ou quatre threads suffisent généralement.

Options configurables pour l'outil pkpspeed

- Mode FIPS : AWS CloudHSM est toujours en mode FIPS (voir [AWS CloudHSM FAQs](#) pour plus de détails). Cela peut être vérifié en utilisant les outils CLI tels que décrits dans le guide de AWS CloudHSM l'utilisateur et en exécutant la [Obtenez des informations matérielles pour chaque HSM d'un AWS CloudHSM cluster grâce à la CMU](#) commande qui indiquera l'état du mode FIPS.
- Type de test (bloquant ou non bloquant) : indique comment les opérations sont effectuées de manière progressive. Vous obtiendrez probablement de meilleurs numéros en utilisant le non-blocage. Cela est dû au fait qu'ils utilisent des threads et la simultanéité.
- Nombre de fils : nombre de fils avec lesquels exécuter le test.
- Durée en secondes d'exécution du test (max = 600) : pkpspeed produit des résultats mesurés en « opérations/seconde » et indique cette valeur pour chaque seconde pendant laquelle le test est exécuté. Par exemple, si le test est exécuté pendant 5 secondes, le résultat peut ressembler aux exemples de valeurs suivants :
 - OPERATIONS/second 821/1
 - OPERATIONS/second 833/1
 - OPERATIONS/second 845/1
 - OPERATIONS/second 835/1
 - OPERATIONS/second 837/1

Tests pouvant être exécutés avec l'outil pkpspeed

- AES GCM : teste le chiffrement en mode AES GCM.
- Basic 3DES CBC : teste le chiffrement en mode 3DES CBC. Voir la note [1](#) ci-dessous pour un changement à venir.
- AES de base : teste le CBC/ECB chiffrement AES.
- Digest : teste le condensé de hachage.
- ECDSA Sign : teste la signature ECDSA.
- ECDSA Verify : teste la vérification ECDSA.
- FIPS Random : teste la génération d'un nombre aléatoire conforme à la norme FIPS (Remarque : cela ne peut être utilisé qu'en mode blocage).
- HMAC : Teste le HMAC.
- Random : Ce test n'est pas pertinent car nous utilisons des HSM FIPS 140-2.
- Comparaison entre RSA non-CRT et RSA_CRT : teste les opérations de signature et de vérification RSA.
- RSA OAEP Enc : teste le chiffrement RSA OAEP.
- RSA OAEP Dec : teste le déchiffrement RSA OAEP.
- RSA private dec non-CRT : teste le chiffrement par clé privée RSA (non optimisé).
- RSA private key dec CRT : teste le chiffrement par clé privée RSA (optimisé).
- RSA PSS Sign : teste la signature RSA PSS.
- RSA PSS Verify : teste la vérification RSA PSS.
- RSA public key enc : teste le chiffrement par clé publique RSA.

Le chiffrement par clé publique RSA, le déchiffrement privé RSA sans CRT et le déchiffrement par clé privée RSA invitent également l'utilisateur à répondre aux questions suivantes :

```
Do you want to use static key [y/n]
```

Si y est saisi, une clé pré-calculée est importée dans le HSM.

Si n est saisi, une nouvelle clé est générée.

[1] Conformément aux directives du NIST, cela n'est pas autorisé pour les clusters en mode FIPS après 2023. Pour les clusters en mode non FIPS, cela est toujours autorisé après 2023. Consultez [Conformité à la norme FIPS 140 : mécanisme 2024 rendu obsolète](#) pour plus de détails.

Exemples

Les exemples suivants montrent les options que vous pouvez choisir avec pkpspeed (Linux) ou pkpspeed_blocking (Windows) pour tester les performances des modules HSM par rapport aux opérations RSA et AES.

Exemple- Utilisation de pkpspeed pour tester les performances RSA

Vous pouvez exécuter cet exemple sous Windows, Linux et les systèmes d'exploitation compatibles.

Linux

Utilisez ces instructions pour Linux et les systèmes d'exploitation compatibles.

```
/opt/cloudhsm/bin/pkpspeed -s CU user name -p password

SDK Version: 2.03

    Available Ciphers:
        AES_128
        AES_256
        3DES
        RSA (non-CRT. modulus size can be 2048/3072)
        RSA_CRT (same as RSA)
For RSA, Exponent will be 65537

Current FIPS mode is: 00002
Enter the number of thread [1-10]: 3
Enter the cipher: RSA_CRT
Enter modulus length: 2048
Enter time duration in Secs: 60
Starting non-blocking speed test using data length of 245 bytes...
[Test duration is 60 seconds]

Do you want to use static key[y/n] (Make sure that KEK is available)?n
```

Windows

```
c:\Program Files\Amazon\CloudHSM>pkpspeed_blocking.exe -s CU user name -p password
```

Please select the test you want to run

```

RSA non-CRT----->A
RSA CRT----->B
Basic 3DES CBC----->C
Basic AES----->D
FIPS Random----->H
Random----->I
AES GCM ----->K

```

```
eXit----->X
```

B

Running 4 threads for 25 sec

Enter mod size(2048/3072):2048

Do you want to use Token key[y/n]n

Do you want to use static key[y/n] (Make sure that KEK is available)? n

```

OPERATIONS/second      821/1
OPERATIONS/second      833/1
OPERATIONS/second      845/1
OPERATIONS/second      835/1
OPERATIONS/second      837/1
OPERATIONS/second      836/1
OPERATIONS/second      837/1
OPERATIONS/second      849/1
OPERATIONS/second      841/1
OPERATIONS/second      856/1
OPERATIONS/second      841/1
OPERATIONS/second      847/1
OPERATIONS/second      838/1
OPERATIONS/second      843/1
OPERATIONS/second      852/1
OPERATIONS/second      837/

```

Example- Utilisation de pkpspeed pour tester les performances AES

Linux

Utilisez ces instructions pour Linux et les systèmes d'exploitation compatibles.

```
/opt/cloudhsm/bin/pkpspeed -s <CU user name> -p <password>
```

SDK Version: 2.03

Available Ciphers:

AES_128

AES_256

3DES

RSA (non-CRT. modulus size can be 2048/3072)

RSA_CRT (same as RSA)

For RSA, Exponent will be 65537

Current FIPS mode is: 00000002

Enter the number of thread [1-10]: **1**

Enter the cipher: **AES_256**

Enter the data size [1-16200]: **8192**

Enter time duration in Secs: **60**

Starting non-blocking speed test using data length of 8192 bytes...

Windows

```
c:\Program Files\Amazon\CloudHSM>pkpspeed_blocking.exe -s CU user name -p password
```

login as USER

Initializing Cfm2 library

SDK Version: 2.03

Current FIPS mode is: 00000002

Please enter the number of threads [MAX=400] : 1

Please enter the time in seconds to run the test [MAX=600]: 20

Please select the test you want to run

RSA non-CRT----->A

RSA CRT----->B

Basic 3DES CBC----->C

Basic AES----->D

FIPS Random----->H

Random----->I

AES GCM ----->K

eXit----->X

D

```
Running 1 threads for 20 sec

Enter the key size(128/192/256):256
Enter the size of the packet in bytes[1-16200]:8192
OPERATIONS/second          9/1
OPERATIONS/second          10/1
OPERATIONS/second          11/1
OPERATIONS/second          10/1
OPERATIONS/second          10/1
OPERATIONS/second          10/...
```

AWS CloudHSM L'utilisateur du SDK client 5 contient des valeurs incohérentes

La `user list` commande du SDK AWS CloudHSM client 5 renvoie une liste de tous les utilisateurs et de leurs propriétés dans votre cluster. Si l'une des propriétés d'un utilisateur possède la valeur « incohérente », cet utilisateur n'est pas synchronisé au sein de votre cluster. Cela signifie que l'utilisateur existe avec des propriétés différentes sur différents HSMs éléments du cluster. En fonction de la propriété incohérente, différentes étapes de réparation peuvent être effectuées.

Le tableau suivant indique les étapes permettant de résoudre les incohérences pour un seul utilisateur. Si un même utilisateur présente plusieurs incohérences, résolvez-les en suivant ces étapes de haut en bas. Si plusieurs utilisateurs présentent des incohérences, parcourez cette liste pour chaque utilisateur, en résolvant complètement les incohérences pour cet utilisateur avant de passer au suivant.

Note

Pour effectuer ces étapes, vous devez idéalement être connecté en tant qu'administrateur. Si votre compte administrateur n'est pas cohérent, suivez ces étapes en vous connectant à l'administrateur et en répétant les étapes jusqu'à ce que toutes les propriétés soient cohérentes. Une fois que votre compte administrateur est cohérent, vous pouvez continuer à utiliser cet administrateur pour synchroniser les autres utilisateurs du cluster.

Propriété incohérente	Exemple de sortie d'une liste d'utilisateurs	Implication	Méthode de récupération
Le « rôle » de l'utilisateur est « incohérent »	<pre>{ "username": "test_user", "role": "inconsistent ", "locked": "false", "mfa": [], "cluster-coverage": "full" }</pre>	Cet utilisateur est un CryptoUser sur certains HSMs, un administrateur sur d'autres HSMs. Cela peut se produire si deux SDKs personnes tentent de créer le même utilisateur, en même temps, avec des rôles différents. Vous devez supprimer cet utilisateur et le recréer avec le rôle souhaité.	1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 2. Supprimer l'utilisateur sur tous HSMs : <pre>user delete --username <user's name> -- role admin user delete --username <user's name> -- role crypto-user</pre> 3. Créez l'utilisateur avec le rôle souhaité : <pre>user create --username <user's name> --role <desired role></pre>
La « couverture du cluster » de l'utilisateur est « incohérente »	<pre>{ "username": "test_user", "role": "crypto-user",</pre>	Cet utilisateur existe sur un sous-ensemble du cluster. Cela peut se produire HSMs en cas de réussite user	Si l'utilisateur ne doit pas exister, procédez comme suit : 1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.

Propriété incohérente	Exemple de sortie d'une liste d'utilisateurs	Implication	Méthode de récupération
	<pre>"locked": "false", "mfa": [], "cluster-coverage": "inconsistent " }</pre>	create partielle ou partielle. user delete Vous devez terminer votre opération précédente, en créant ou en supprimant cet utilisateur de votre cluster.	2. Exécutez cette commande : <pre>user delete -- username<user's name> --role admin</pre> 3. Maintenant, exécutez la commande suivante : <pre>user delete -- username<user's name> --role crypto-user</pre> Si l'utilisateur doit exister, procédez comme suit : 1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 2. Exécutez la commande suivante : <pre>user create --username <user's name> --role <desired role></pre>

Propriété incohérente	Exemple de sortie d'une liste d'utilisateurs	Implication	Méthode de récupération
Le paramètre « verrouillé » de l'utilisateur est « incohérent » ou « vrai »	<pre>{ "username": "test_user", "role": "crypto-user", "locked" : inconsistent , "mfa": [], "cluster-coverage": "full" }</pre>	Cet utilisateur est bloqué sur un sous-ensemble de HSMs. Cela peut se produire si un utilisateur utilise le mauvais mot de passe et se connecte uniquement à un sous-ensemble du HSMs cluster. Vous devez modifier les informations d'identification de l'utilisateur pour garantir la cohérence au sein du cluster.	Si l'utilisateur a activé la MFA, procédez comme suit : 1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 2. Exécutez la commande suivante pour désactiver temporairement la MFA : <pre>user change-mfa token-sign --username <user's name> --role <desired role> --disable</pre> 3. Modifiez le mot de passe de l'utilisateur pour qu'il puisse se connecter à tous HSMs : <pre>user change-password --username <user's name> --role <desired role></pre>

Propriété incohérente	Exemple de sortie d'une liste d'utilisateurs	Implication	Méthode de récupération
			Si la MFA doit être activée pour l'utilisateur, procédez comme suit : 1. Demandez à l'utilisateur de se connecter et de réactiver la MFA (cela l'obligera à signer des jetons et à fournir sa clé publique dans un fichier PEM) : <pre>user change- mfa token-sig n --username <user's name> --role <desired role> --token <File></pre>

Propriété incohérente	Exemple de sortie d'une liste d'utilisateurs	Implication	Méthode de récupération
Le statut de la MFA est « incohérent »	<pre>{ "username": "test_user", "role": "crypto-user", "locked": "false", "mfa": [{ "strategy": "token-sign", "status": "inconsistent " }], "cluster-coverage": "full" }</pre>	Cet utilisateur possède différents indicateurs MFA sur différents sites du HSMs cluster. Cela peut se produire si une opération MFA ne s'est terminée que sur un sous-ensemble de HSMs Vous devez réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur et l'autoriser à réactiver la MFA.	Si l'utilisateur a activé la MFA, procédez comme suit : 1. Connectez-vous en tant qu'administrateur. 2. Exécutez la commande suivante pour désactiver temporairement la MFA : <pre>user change-mfa token-sign --username <user's name> --role <desired role> --disable</pre> 3. Vous devrez également modifier le mot de passe de l'utilisateur afin qu'il puisse se connecter à tous HSMs : <pre>user change-password --username <user's name> --role <desired role></pre>

Propriété incohérente	Exemple de sortie d'une liste d'utilisateurs	Implication	Méthode de récupération
			Si la MFA doit être activée pour l'utilisateur, procédez comme suit : 1. Demandez à l'utilisateur de se connecter et de réactiver la MFA (cela l'obligera à signer des jetons et à fournir sa clé publique dans un fichier PEM) : <pre>user change-mfa token-sign --username <user's name> --role <desired role> --token <File></pre>

AWS CloudHSM Défaillances de réplication utilisateur du SDK client 5

La `user replicate` commande de la CLI CloudHSM réplique un utilisateur entre AWS des clusters CloudHSM clonés. Ce guide traite des défaillances dues à des incohérences entre les utilisateurs au sein du cluster source ou entre les clusters source et de destination. User Replicate vérifie la cohérence des utilisateurs en vérifiant les attributs suivants :

- Rôle d'utilisateur

- État du verrouillage du compte
- État du quorum
- État de l'authentification multifactorielle (MFA)

Problème : L'utilisateur sélectionné n'est pas synchronisé dans l'ensemble du cluster

Le processus de réplication utilisateur vérifie la synchronisation des utilisateurs dans l'ensemble du cluster source. Si l'attribut d'un utilisateur a la valeur « incohérent », cela signifie que l'utilisateur n'est pas synchronisé au sein du cluster. La réplication utilisateur échoue avec le message d'erreur suivant :

```
{
  "error_code": 1,
  "data": "Specified user is inconsistent across the cluster"
}
```

Pour vérifier la désynchronisation des utilisateurs dans le cluster source :

- Exécutez la `user list` commande dans la CLI CloudHSM.

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "example-inconsistent-user",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
```

```

    "quorum": [],
    "cluster-coverage": "inconsistent"
  },
  {
    "username": "app_user",
    "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [],
    "cluster-coverage": "full"
  }
]
}

```

Résolution : synchronisation des attributs utilisateur dans l'ensemble du cluster source

- Pour synchroniser les informations utilisateur dans l'ensemble du cluster source, reportez-vous à ce qui suit : [AWS CloudHSM L'utilisateur du SDK client 5 contient des valeurs incohérentes](#)

Problème : l'utilisateur existe sur le cluster de destination avec des attributs différents

Si un utilisateur existe déjà avec la même référence dans un ou plusieurs HSMs éléments du cluster de destination mais possède des attributs utilisateur différents, l'erreur suivante peut se produire :

```

{
  "error_code": 1,
  "data": "User replicate failed on 1 of 3 connections"
}

```

Résolution

1. Déterminez quelle version de l'utilisateur doit être conservée.
2. Supprimez l'utilisateur indésirable dans le cluster approprié en exécutant la `user delete` commande. Pour plus d'informations, consultez [Supprimer un AWS CloudHSM utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM](#).
3. Répliquez l'utilisateur en exécutant la `user replicate` commande.

Problème : la réplication de l'utilisateur de hsm2m.medium vers hsm1.medium échoue

La réplication utilisateur de hsm2m.medium vers hsm1.medium n'est pas prise en charge. Si vous répliquez un utilisateur d'un cluster source hsm2m.medium vers un cluster de destination hsm1.medium, l'erreur suivante se produira :

```
{
  "error_code": 1,
  "data": "User replicate failed on 1 of 1 connections"
}
```

Résolution

- Utilisez [la gestion des utilisateurs avec la](#) CLI CloudHSM pour recréer manuellement les utilisateurs manquants.

AWS CloudHSM Défaillances de réplication des clés du SDK client 5

La `key replicate` commande de la CLI CloudHSM réplique une clé d'un cluster source vers AWS CloudHSM un cluster de destination. AWS CloudHSM Ce guide traite des défaillances causées par des incohérences au sein du cluster source ou entre les clusters source et de destination.

Problème : La clé sélectionnée n'est pas synchronisée dans l'ensemble du cluster

Le processus de réplication des clés vérifie la synchronisation des clés dans l'ensemble du cluster source. Si des informations ou des attributs clés ont la valeur « incohérente », cela signifie que la clé n'est pas synchronisée dans le cluster. La réplication des clés échoue avec le message d'erreur suivant :

```
{
  "error_code": 1,
  "data": "The selected key is not synchronized throughout the cluster"
}
```

Pour vérifier la désynchronisation des clés dans le cluster source :

1. Exécutez la `key list` commande dans la CLI CloudHSM.
2. Utilisez le `--filter` drapeau pour spécifier la clé.
3. Ajoutez le `--verbose` drapeau pour voir le résultat complet avec les principales informations de couverture.

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label=example-desynchronized-key-label --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x0000000000048000f",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [],
          "key-quorum-values": {
            "manage-key-quorum-value": 0,
            "use-key-quorum-value": 0
          },
          "cluster-coverage": "full"
        },
        "attributes": {
          "key-type": "aes",
          "label": "example-desynchronized-key-label",
          "id": "0x",
          "check-value": "0xbe79db",
          "class": "secret-key",
          "encrypt": false,
          "decrypt": false,
          "token": true,
          "always-sensitive": true,
          "derive": false,
          "destroyable": true,
          "extractable": true,
```

```

        "local": true,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": "inconsistent",
        "trusted": false,
        "unwrap": false,
        "verify": true,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 16
    }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

Résolution : synchronisation des informations clés et des attributs dans l'ensemble du cluster source

Pour synchroniser les informations et les attributs clés dans l'ensemble du cluster source, procédez comme suit :

1. Pour les attributs de clé incohérents : utilisez la `key set-attribute` commande pour définir l'attribut souhaité pour la clé spécifique.
2. En cas de couverture utilisateur partagée incohérente : utilisez les `key unshare` commandes `key share` ou pour ajuster le partage des touches avec les utilisateurs souhaités.

Problème : une clé avec la même référence existe dans le cluster de destination avec des informations ou des attributs différents

Si une clé avec la même référence existe dans le cluster de destination mais possède des informations ou des attributs différents, l'erreur suivante peut se produire :

```

{
  "error_code": 1,
  "data": "Key replicate failed on 1 of 3 connections"
}

```



```
}
```

Résolution

1. Déterminez quelle version de la clé doit être conservée.
2. Supprimez la version de clé indésirable à l'aide de la `key delete` commande du cluster approprié.
3. Répliquez la clé depuis le cluster dont la version est correcte.

AWS CloudHSM erreur détectée lors de la vérification de la disponibilité des clés

Problème : un module de sécurité AWS CloudHSM matérielle (HSM) renvoie le message d'erreur suivant :

```
Key <KEY HANDLE> does not meet the availability requirements - The key must be available on at least 2 HSMs before being used.
```

Cause : Les contrôles de disponibilité des clés visent à détecter les clés qui, dans de rares cas, pourraient être perdues. Cette erreur se produit généralement dans les clusters avec un seul HSM ou dans les clusters avec deux HSMs pendant une période au cours de laquelle l'un d'entre eux est remplacé. Dans ces situations, les opérations client suivantes sont probablement à l'origine de l'erreur ci-dessus :

- Une nouvelle clé a été générée à l'aide d'une commande telle que [La catégorie generate-symmetric dans la CLI CloudHSM](#) ou [La generate-asymmetric-pair catégorie dans la CLI CloudHSM](#).
- Une opération [Répertoire les clés d'un utilisateur avec la CLI CloudHSM](#) a été lancée.
- Une nouvelle instance du SDK a été démarrée.

Note

OpenSSL crée fréquemment de nouvelles instances du SDK.

Résolution/recommandation : Choisissez l'une des actions suivantes pour éviter que cette erreur ne se produise :

- Utilisez le paramètre `--disable-key-availability-check` pour définir la disponibilité des clés sur `false` dans le fichier de configuration de votre [outil de configuration](#). Pour plus d'informations, consultez la section [AWS CloudHSM Paramètres de configuration du SDK client 5](#) de l'outil de configuration.
- Si vous utilisez un cluster à deux HSMs, évitez d'utiliser les opérations à l'origine de l'erreur, sauf pendant le code d'initialisation.
- Augmentez le nombre de HSMs dans votre cluster à au moins trois.

AWS CloudHSM extraction de clés à l'aide de JCE

Utilisez les sections suivantes pour résoudre les problèmes liés à l'extraction de AWS CloudHSM clés à l'aide de JCE.

GetEncoded, ou GetS getPrivateExponent renvoie la valeur nulle

`getEncoded`, `getPrivateExponent` et `getS` renverront une valeur nulle car ils sont désactivés par défaut. Pour les activer, reportez-vous à [Extraction de clés à l'aide de JCE pour AWS CloudHSM](#).

Si `getEncoded`, `getPrivateExponent` et `getS` renvoient une valeur nulle après avoir été activés, votre clé ne répond pas aux bons prérequis. Pour plus d'informations, consultez [Extraction de clés à l'aide de JCE pour AWS CloudHSM](#).

GetEncoded ou GETS renvoient des octets clés en dehors du HSM getPrivateExponent

Vous ou une personne ayant accès à votre système avez activé l'extraction claire des clés. Consultez les pages suivantes pour plus d'informations, notamment pour savoir comment rétablir l'état désactivé par défaut de cette configuration.

- [Extraction de clés à l'aide de JCE pour AWS CloudHSM](#)
- [Protection et extraction des clés d'un HSM](#)

Limitation du HSM

Lorsque votre charge de travail dépasse la capacité du module de sécurité matériel (HSM) de votre AWS CloudHSM cluster, vous recevez des messages d'erreur indiquant que vos HSMs êtes occupés ou limités. Dans ce cas, vous pouvez constater une réduction du débit ou une augmentation

du taux de rejet de demandes de la part de HSMs. En outre, HSMs cela peut envoyer les erreurs d'occupation suivantes.

Pour le SDK client 5

- Dans PKCS11, les erreurs de type « occupé » sont associées à `CKR_FUNCTION_FAILED`. Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons, mais si la limitation HSM est à l'origine de cette erreur, les lignes de journal suivantes apparaîtront dans votre journal :
 - `[cloudhsm_provider::hsm1::hsm_connection::e2e_encryption::error] Failed to prepare E2E response. Error: Received error response code from Server. Response Code: 187`
 - `[cloudhsm_pkcs11::decryption::aes_gcm] Received error from the server. Error: This operation is already in progress. Internal error code: 0x000000BB`
- Dans JCE, les erreurs d'occupation correspondent à `com.amazonaws.cloudhsm.jce.jni.exception.InternalException: Unexpected error with the Provider: The HSM could not queue the request for processing.`
- Les autres erreurs SDKs « occupé » affichent le message suivant : `Received error response code from Server. Response Code: 187.`

Pour le SDK client 3

- Dans PKCS11, les erreurs occupées sont associées à `CKR_OPERATION_ACTIVE` des erreurs.
- Dans JCE, les erreurs d'occupation correspondent à `CFM2Exception` avec l'état de `0xBB` (187). Les applications peuvent utiliser la fonction `getStatus()` sur `CFM2Exception` pour vérifier l'état renvoyé par le HSM.
- Les autres SDKs erreurs d'occupation entraîneront l'impression du message suivant : `HSM Error: HSM is already busy generating the keys(or random bytes) for another request.`

Résolution

Vous pouvez résoudre ces problèmes en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Ajoutez des commandes de nouvelle tentative pour les opérations HSM rejetées dans votre couche d'application. Avant d'activer les commandes de nouvelle tentative, assurez-vous que votre cluster est correctement dimensionné pour répondre aux pics de charge.

 Note

Pour le SDK client 5.8.0 et versions ultérieures, les commandes de nouvelle tentative sont activées par défaut. Pour plus de détails sur la configuration de la commande de nouvelle tentative de chaque SDK, reportez-vous à [Configurations avancées pour l'outil de configuration du SDK client 5](#).

- Ajoutez d'autres éléments HSMs à votre cluster en suivant les instructions de [Mise à l'échelle HSMs dans un AWS CloudHSM cluster](#).

 Important

Nous vous recommandons de tester la charge de votre cluster pour déterminer le pic de charge auquel vous devez vous attendre, puis d'y ajouter un ou plusieurs HSM supplémentaires pour garantir une haute disponibilité.

Maintenir les utilisateurs HSM synchronisés HSMs dans le cluster AWS CloudHSM

Pour [gérer les utilisateurs de votre HSM](#), vous utilisez un outil de ligne de AWS CloudHSM commandé appelé `cloudhsm-mgmt_util`. Il communique uniquement avec ceux HSMs qui se trouvent dans le fichier de configuration de l'outil. Il ne connaît aucun autre élément HSMs du cluster qui ne figure pas dans le fichier de configuration.

AWS CloudHSM synchronise les clés de votre clavier avec celles de HSMs tous HSMs les autres membres du cluster, mais ne synchronise pas les utilisateurs ou les politiques du HSM. Lorsque vous utilisez `cloudhsm-mgmt_util` pour [gérer les utilisateurs HSM, ces modifications peuvent n'affecter que certains utilisateurs](#) du cluster, à HSMs savoir ceux figurant dans le fichier de configuration `cloudhsm-mgmt_util`. Cela peut entraîner des problèmes lors de AWS CloudHSM la synchronisation des clés HSMs dans le cluster, car les utilisateurs propriétaires des clés peuvent ne pas exister sur tous HSMs les membres du cluster.

Pour éviter ces problèmes, modifiez le fichier de configuration `cloudhsm_mgmt_util` avant de gérer les utilisateurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [???](#).

Perte de connexion au AWS CloudHSM cluster

Lorsque vous avez [configuré le AWS CloudHSM client](#), vous avez fourni l'adresse IP du premier HSM de votre cluster. Cette adresse IP est enregistrée dans le fichier de configuration du AWS CloudHSM client. Lorsque le client démarre, il essaie de se connecter à cette adresse IP. Si ce n'est pas le cas, par exemple parce que le HSM a échoué ou que vous l'avez supprimé, vous risquez de voir apparaître des erreurs telles que les suivantes :

```
LIQUIDSECURITY: Daemon socket connection error
```

```
LIQUIDSECURITY: Invalid Operation
```

Pour résoudre ces erreurs, mettez à jour le fichier de configuration avec l'adresse IP d'un HSM actif et accessible dans le cluster.

Pour mettre à jour le fichier de configuration du AWS CloudHSM client

1. Utilisez l'une des procédures suivantes pour rechercher l'adresse IP d'un HSM actif dans votre cluster.
 - Consultez l'HSMs onglet sur la page des détails du cluster dans la [AWS CloudHSM console](#).
 - Utilisez le AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour lancer la [describe-clusters](#) commande.

Cette adresse IP vous sera utile dans une autre étape.

2. Utilisez la commande suivante pour arrêter le client.

Amazon Linux

```
$ sudo stop cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

Windows

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe stop AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

Utilisez Ctrl + C dans la fenêtre de commande dans laquelle vous avez démarré le AWS CloudHSM client.

3. Utilisez la commande suivante pour mettre à jour le fichier de configuration du client, en fournissant l'adresse IP que vous avez trouvée lors d'une précédente étape.

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a <IP address>
```

4. Utilisez la commande suivante pour démarrer le client.

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

Windows

- Pour le Client Windows version 1.1.2 et ultérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- Pour les clients Windows version 1.1.1 et antérieure :

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe  
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

Connexion AWS CloudHSM d'audit manquante CloudWatch

Si vous avez créé un AWS CloudHSM cluster avant le 20 janvier 2018, vous devrez configurer manuellement un [rôle lié à un service](#) afin de permettre la livraison des journaux d'audit de ce cluster. Pour savoir comment activer un rôle lié à un service sur un cluster HSM, consultez [Présentation des rôles liés à un service](#), ainsi que [Création d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide d'utilisateur IAM.

Personnalisé IVs avec une longueur non conforme pour l'emballage des clés AES AWS CloudHSM

Cette rubrique de résolution des problèmes vous aide à déterminer si votre application génère des clés encapsulées irrécupérables. Si ce problème vous concerne, consultez cette rubrique pour le résoudre.

Rubriques

- [Déterminez si votre code génère des clés encapsulées irrécupérables](#)
- [Mesures à prendre si votre code génère des clés encapsulées irrécupérables](#)

Déterminez si votre code génère des clés encapsulées irrécupérables

Vous êtes concerné uniquement si vous remplissez toutes les conditions ci-dessous :

Condition	Comment le savoir ?
Votre application utilise la bibliothèque PKCS #11	La bibliothèque PKCS #11 est installée sous forme de fichier <code>libpkcs11.so</code> dans votre dossier <code>/opt/cloudhsm/lib</code>. Les applications écrites en langage C utilisent généralement directement la bibliothèque PKCS #11, tandis que les applications écrites en Java peuvent utiliser la bibliothèque indirectement via une couche d'abstraction Java. Si vous utilisez Windows, vous n'êtes PAS concerné, car la bibliothèque PKCS #11 n'est actuellement pas disponible pour Windows.
Votre application utilise spécifiquement la version 3.0.0 de la bibliothèque PKCS #11	Si vous avez reçu un e-mail de l' AWS CloudHSM équipe, vous utilisez probablement la version 3.0.0 de la bibliothèque PKCS #11. Pour vérifier la version du logiciel sur vos instances d'application, utilisez cette commande : <pre data-bbox="829 1150 1507 1234">rpm -qa grep ^cloudhsm</pre>
Vous encapsulez les clés à l'aide de l'encapsulation de clés AES	L'encapsulation des touches AES signifie que vous utilisez une clé AES pour encapsuler une autre clé. Le nom du mécanisme correspondant est <code>CKM_AES_KEY_WRAP</code>. Il est utilisé avec la fonction <code>C_WrapKey</code>. Les autres mécanismes d'encapsulation basés sur AES qui utilisent des vecteurs d'initialisation (IVs), tels que <code>CKM_AES_GCM</code> et <code>CKM_CLOUDHSM_AES_GCM</code>, ne sont pas concernés par ce problème. En savoir plus sur les fonctions et les mécanismes.

Condition	Comment le savoir ?
Vous spécifiez un IV personnalisé lorsque vous appelez l'encapsulation de clés AES, et la longueur de cet IV est inférieure à 8	L'encapsulation des clés AES est généralement initialisée à l'aide d'une structure CK_MECHANISM comme suit : <pre>CK_MECHANISM mech = {CKM_AES_KEY_WRAP, IV_POINTER, IV_LENGTH};</pre> Ce problème s'applique à vous uniquement si : • IV_POINTER n'est pas NULL • IV_LENGTH est inférieur à 8 octets

Si vous ne remplissez pas toutes les conditions ci-dessus, vous pouvez arrêter de lire maintenant. Vos clés encapsulées peuvent être désencapsulées correctement, et ce problème ne vous concerne pas. Sinon, consultez [the section called “Mesures à prendre si votre code génère des clés encapsulées irrécupérables”](#).

Mesures à prendre si votre code génère des clés encapsulées irrécupérables

Vous devez suivre les trois étapes suivantes :

1. Mettez immédiatement à niveau votre bibliothèque PKCS #11 vers une version plus récente
 - [Dernière bibliothèque PKCS #11 pour Amazon Linux, CentOS 6 et RHEL 6](#)
 - [Dernière bibliothèque PKCS #11 pour Amazon Linux 2, CentOS 7 et RHEL 7](#)
 - [Dernière bibliothèque PKCS #11 pour Ubuntu 16.04 LTS](#)
2. Mettez à jour votre logiciel pour utiliser un IV conforme aux normes

Nous vous recommandons vivement de suivre notre exemple de code et de simplement spécifier un IV NULL, ce qui oblige le HSM à utiliser le IV par défaut conforme aux normes. Vous pouvez également spécifier explicitement l'IV comme 0xA6A6A6A6A6A6A6A6 avec une longueur d'IV correspondante de 8. Nous ne recommandons pas d'utiliser un autre IV pour l'encapsulation des clés AES, et nous désactiverons explicitement la IVs personnalisation de l'encapsulation des clés AES dans une future version de la bibliothèque PKCS #11.

Un exemple de code permettant de spécifier correctement l'IV apparaît dans [aes_wrapping.c](#) on GitHub

3. Identifiez et récupérez les clés encapsulées existantes

Vous devez identifier toutes les clés que vous avez encapsulées à l'aide de la version 3.0.0 de la bibliothèque PKCS #11, puis contacter le support pour obtenir de l'aide (<https://aws.amazon.com/support>) pour récupérer ces clés.

Important

Ce problème concerne uniquement les clés encapsulées avec la version 3.0.0 de la bibliothèque PKCS #11. Vous pouvez encapsuler les clés à l'aide de versions antérieures (packages 2.0.4 et numéros inférieurs) ou de versions ultérieures (packages 3.0.1 et numéros supérieurs) de la bibliothèque PKCS #11.

Résolution des échecs AWS CloudHSM de création de clusters

Lorsque vous créez un cluster, AWS CloudHSM crée le rôle lié au service AWSService RoleForCloud HSM, s'il n'existe pas déjà. Si vous AWS CloudHSM ne pouvez pas créer le rôle lié au service, votre tentative de création d'un cluster peut échouer.

Cette rubrique explique comment résoudre les problèmes les plus courants, afin de vous permettre de créer un cluster. Vous devez créer ce rôle une seule fois. Lorsque le rôle lié au service est créé dans votre compte, vous pouvez utiliser l'une des méthodes prises en charge pour créer et gérer des clusters supplémentaires.

Les sections suivantes présentent des suggestions pour résoudre les échecs de création de cluster relatifs au rôle lié au service. Si vous ne parvenez toujours pas à créer un cluster après avoir essayé d'appliquer ces suggestions, contactez [Support](#). Pour plus d'informations sur le rôle lié au service AWSService RoleForCloud HSM, consultez. [Rôles liés à un service pour AWS CloudHSM](#)

Rubriques

- [Ajout de l'autorisation manquante](#)
- [Création manuelle du rôle lié à un service](#)
- [Utiliser un utilisateur non fédéré](#)

Ajout de l'autorisation manquante

Pour créer un rôle lié au service, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation `iam:CreateServiceLinkedRole`. Si l'utilisateur IAM qui crée le cluster n'a pas cette autorisation, le processus de création du cluster échoue lorsqu'il essaie de créer le rôle lié au service dans votre compte. AWS

Lorsqu'une autorisation manquante est à l'origine de l'échec, le message d'erreur inclut le texte suivant.

This operation requires that the caller have permission to call `iam:CreateServiceLinkedRole` to create the CloudHSM Service Linked Role.

Pour résoudre cette erreur, donnez à l'utilisateur IAM qui crée le cluster l'autorisation `AdministratorAccess`, ou ajoutez l'autorisation `iam:CreateServiceLinkedRole` à la politique IAM de l'utilisateur. Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout d'autorisations à un utilisateur existant ou nouvellement créé](#).

Ensuite, réessayez de [créer le cluster](#).

Création manuelle du rôle lié à un service

Vous pouvez utiliser la console, la CLI ou l'API IAM pour créer le rôle lié au service `AWSServiceRoleForCloudHSM`. Pour plus d'informations, consultez [Création d'un rôle lié à un service](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utiliser un utilisateur non fédéré

Les utilisateurs fédérés, dont les informations d'identification proviennent de l'extérieur AWS, peuvent effectuer de nombreuses tâches d'un utilisateur non fédéré. Toutefois, AWS n'autorise pas les utilisateurs à effectuer les appels d'API pour créer un rôle lié au service à partir d'un point de terminaison fédéré.

Pour résoudre ce problème, [créez un utilisateur non fédéré](#) avec l'autorisation `iam:CreateServiceLinkedRole`, ou donnez à un utilisateur non fédéré existant l'autorisation `iam:CreateServiceLinkedRole`. Ensuite, demandez à cet utilisateur de [créer un cluster](#) à partir de l' AWS CLI. Cela permet de créer le rôle lié au service dans votre compte.

Une fois le rôle lié au service créé, si vous préférez, vous pouvez supprimer le cluster créé par l'utilisateur non fédéré. La suppression du cluster n'affecte pas le rôle. Par la suite, tout utilisateur

disposant des autorisations requises, y compris les utilisateurs fédérés, peut créer des AWS CloudHSM clusters dans votre compte.

Pour vérifier que le rôle a été créé, ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/> et sélectionnez Rôles. Vous pouvez également utiliser la commande [get-role](#) dans le AWS CLI.

```
$ aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForCloudHSM
{
  "Role": {
    "Description": "Role for CloudHSM service operations",
    role policy statement
    "RoleId": "AR0AJ4I6WN5QVGG5G7CBY",
    "CreateDate": "2017-12-19T20:53:12Z",
    "RoleName": "AWSServiceRoleForCloudHSM",
    "Path": "/aws-service-role/cloudhsm.amazonaws.com/",
    "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
cloudhsm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudHSM"
  }
}
```

Récupération des journaux de configuration AWS CloudHSM du client

AWS CloudHSM propose des outils pour le SDK client 3 et le SDK client 5 afin de recueillir des informations sur votre environnement afin que le AWS Support puisse résoudre les problèmes.

Rubriques

- [AWS CloudHSM Outil de support du SDK client 5](#)
- [AWS CloudHSM Outil de support du SDK client 3](#)

AWS CloudHSM Outil de support du SDK client 5

Le script du SDK AWS CloudHSM client 5 extrait les informations suivantes :

- Le fichier de configuration pour le composant du SDK client 5
- Fichiers journaux disponibles

- La version actuelle du système d'exploitation
- Informations sur les packages

Exécution de l'outil d'information pour le SDK client 5

Le SDK client 5 inclut un outil de support client pour chaque composant, mais tous les outils fonctionnent de la même manière. L'exécution de l'outil crée un fichier de sortie avec toutes les informations collectées.

Les outils utilisent une syntaxe comme celle-ci :

```
[ pkcs11 | dyn | jce | ksp | cli ]_info
```

Par exemple, pour recueillir des informations d'assistance auprès d'un hôte Linux exécutant la bibliothèque PKCS #11 et demander au système d'écrire dans le répertoire par défaut, vous devez exécuter cette commande :

```
/opt/cloudhsm/bin/pkcs11_info
```

L'outil crée le fichier de sortie dans le répertoire /tmp.

AWS CloudHSM CLI

Pour recueillir des données de support pour la AWS CloudHSM CLI sous Linux

- Utilisez l'outil d'assistance pour collecter des données.

```
/opt/cloudhsm/bin/cli_info
```

Pour recueillir des données de support pour AWS CloudHSM Windows

- Utilisez l'outil d'assistance pour collecter des données.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cli_info.exe"
```

PKCS #11 library

Pour recueillir des données de support pour la bibliothèque PKCS #11 sous Linux

- Utilisez l'outil d'assistance pour collecter des données.

```
/opt/cloudhsm/bin/pkcs11_info
```

Pour recueillir des données de support pour la bibliothèque PKCS #11 sous Windows

- Utilisez l'outil d'assistance pour collecter des données.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\pkcs11_info.exe"
```

OpenSSL Dynamic Engine

Pour recueillir des données de support pour OpenSSL Dynamic Engine sous Linux

- Utilisez l'outil d'assistance pour collecter des données.

```
/opt/cloudhsm/bin/dyn_info
```

JCE provider

Pour recueillir des données de support pour le fournisseur JCE sous Linux

- Utilisez l'outil d'assistance pour collecter des données.

```
/opt/cloudhsm/bin/jce_info
```

Pour recueillir des données de support pour le fournisseur JCE sous Windows

- Utilisez l'outil d'assistance pour collecter des données.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\jce_info.exe"
```

Key Storage Provider

Pour recueillir des données de support pour Key Storage Provider sous Windows

- Utilisez l'outil d'assistance pour collecter des données.

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\ksp_info.exe"
```

Récupération des journaux depuis un environnement sans serveur

Pour effectuer une configuration pour des environnements sans serveur, tels que Fargate ou Lambda, nous vous recommandons de configurer votre type de journal sur `AWS CloudHSM term`. Une fois configuré pour `term`, l'environnement sans serveur pourra produire vers CloudWatch.

Pour obtenir les journaux des clients CloudWatch, consultez la section [Utilisation des groupes de journaux et des flux](#) de CloudWatch journaux dans le guide de l'utilisateur Amazon Logs.

AWS CloudHSM Outil de support du SDK client 3

Le script du SDK AWS CloudHSM client 3 extrait les informations suivantes :

- Système d'exploitation et sa version actuelle
- Informations de configuration du client à partir des fichiers `cloudhsm_client.cfg`, `cloudhsm_mgmt_util.cfg` et `application.cfg`
- Journaux client à partir de l'emplacement spécifique à la plate-forme
- Informations de cluster et de HSM à l'aide de `cloudhsm_mgmt_util`
- Informations OpenSSL
- Version actuelle du client et de la génération
- Version du programme d'installation

Exécution de l'outil d'information pour le SDK client 3

Le script crée un fichier de sortie avec toutes les informations collectées. Le script crée le fichier de sortie à l'intérieur du répertoire `/tmp`.

Linux : `/opt/cloudhsm/bin/client_info`

Windows : `C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\client_info`

 Warning

Ce script présente un problème connu pour les versions 3.1.0 à 3.3.1 du SDK client 3. Nous vous recommandons vivement de passer à la version 3.3.2 qui inclut un correctif pour ce problème. Reportez-vous à la page [Problèmes connus](#) pour plus d'informations avant d'utiliser cet outil.

AWS CloudHSM quotas

Les quotas, anciennement appelés limites, sont les valeurs attribuées aux AWS ressources. Les quotas suivants s'appliquent à vos AWS CloudHSM ressources par AWS région et par AWS compte. Le quota par défaut est la valeur initiale appliquée par AWS, et ces valeurs sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Un quota ajustable peut être augmenté au-dessus du quota par défaut.

Quotas de service

Ressource	Quota par défaut	Ajustable?
Clusters	4	Oui
HSMs	6	Oui
HSMs par cluster	28	Non

La méthode recommandée pour demander une augmentation de quota consiste à ouvrir la [console Quotas de service](#). Dans la console, choisissez votre service et votre quota, puis soumettez votre demande. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la [documentation sur les quotas de service](#).

Les quotas du tableau Quotas système suivant ne sont pas ajustables.

Quotas système

Ressource	Quota pour hsm1.medium	Quota pour hsm2m.medium
Nombre maximum de clés par cluster	3 300	16 666 touches au total, avec un maximum de 3 333 touches asymétriques
Nombre maximum d'utilisateurs par cluster	250	1,024
Longueur maximale d'un nom d'utilisateur.	31 caractères	31 caractères

Ressource	Quota pour hsm1.medium	Quota pour hsm2m.medium
Longueur du mot de passe requis	8 à 32 caractères	8 à 32 caractères
Nombre maximal de connexions client simultanées par cluster ¹	900	900
Nombre maximum de sessions PKCS#11 par application	1,024	1,024

[1] Une connexion client pour le SDK client 3 est un démon client. Pour le SDK client 5, une connexion client est une application.

Téléchargements pour AWS CloudHSM le SDK client

Les rubriques suivantes proposent des téléchargements pour AWS CloudHSM le client SDKs.

Note

Pour plus d'informations sur les plateformes prises en charge par chaque SDK client, reportez-vous à [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 5](#) et [AWS CloudHSM Plateformes prises en charge par le SDK client 3](#).

Rubriques

- [AWS CloudHSM dernière version du SDK client](#)
- [AWS CloudHSM versions précédentes du SDK client](#)
- [AWS CloudHSM versions obsolètes du SDK client](#)
- [AWS CloudHSM end-of-life Versions du SDK client](#)

AWS CloudHSM dernière version du SDK client

En mars 2021, AWS CloudHSM a publié la version 5.0.0 du SDK client, qui introduit un tout nouveau SDK client avec différentes exigences, fonctionnalités et support de plate-forme.

Le SDK client 5 est entièrement compatible avec les environnements de production et offre les mêmes composants et le même niveau de support que le SDK client 3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Comparaison de la prise en charge des composants du SDK AWS CloudHSM client](#).

Note

À compter de la version 5.17 du SDK CloudHSM, nous mettons à jour notre contrat de niveau de service pour prendre en charge jusqu'à 3 versions mineures antérieures et un an à compter de la date de sortie d'une version du SDK. Nous publierons de nouvelles versions du SDK CloudHSM afin de proposer de nouvelles fonctionnalités et de corriger les problèmes de sécurité, de stabilité et de performances. Nous désactiverons les liens de téléchargement pour les anciennes versions non prises en charge du SDK CloudHSM à mesure que de nouvelles versions seront disponibles.

Cette section inclut la dernière version du SDK client. Pour plus d'informations sur les versions précédentes, consultez la section [Versions précédentes du SDK](#). Pour les versions obsolètes, consultez la section Versions du [SDK obsolètes](#).

Sortie du SDK client 5 : version 5.17.0

Amazon Linux 2023

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
e0656d606c1f75b8ecf11df79f2d4aa17c0b68983bb20d271dabe02f7b97ca47)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
b8917abe48799035018bc044fbe2e9db8d5568ebf29663ecc12d53ec2be5efd2)
- [Fournisseur OpenSSL](#) (SHA256 checksum 61e49cb0f1f9eb7bcf76f5ef36f01cf1fada56bf5eab94b05efdd93214c9cf7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 4ba2548fa27f3662c56fc140386366cfb40cde899695412c6d4731a7d0a70e43)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
0a9de06b3f15d38f3aa02dd0288d3a9ad41f525f692f539664168b9e6b95e18d)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
9bd40e13bf777a4651721ebe5613cf2e4f0f339679d50f06b81f7f1b73c1fef5)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
e592419bc0449664f0707281a46ebb775091386ac5b297e35ff0e4160468cbe0)
- [Fournisseur OpenSSL](#) (SHA256 checksum
46358ef68388928702d780564811814aa826c143ccc0624a2a45d8995226d33e)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum db5bd1494c742a64ca3f2bc57253b17655ad38ecc27d45422965466c1caf740f)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
e3d21b4460a421058f65a597b0bb30a9fdda890363ebee107b124a1212d5a042)

Amazon Linux 2

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
17d96d5f4ad25de74fadcc7272fac825d43c496b0b7912e4d32b1ccfb67250bc)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
3d3de61bd16ef849e53827709b8c8bd9eaf89bd1b7d56b1a02455bca38fe1eb6)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 5c268313ebf16cf762619a1e75f1d44efdbd6eaf5ba4bbce67ecfe96bbbed9775)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
43b678eff0225590cc59c02645332f4459c8161a6742e562eb95902d1bec9134)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
7910ec55f8b106d804290b77e6d13cefb85ef79cbc728f69bb21eebeb7245c6b)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
399c16e0fbfa372710a83836517cfeaae0895513931427a458e7994ce91a321d)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 1678581e31fcfe58625ca1e3c0762c4b96095065a868a5b7f0872214e5ab9e8)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
52257b580d73d902e9fd29f2c334f88cabee484c7eec8af28f7b2aa7864466e7)

RHEL 10 (10.0+)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour RHEL 10 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
037102ee2b7f9c244d647cfb06da282b99349e208d27b7b0aa80bd32e382a2d4)
- [Fournisseur OpenSSL](#) (SHA256 checksum
3d6d97df03a003bae579dabbf9abeefc1bd2fa6d799a6db01c3ef98d02145393)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 4e69ec89acfefc19f922c68988d4674718d49d5cda2e0a288f7f0343ebfc270c)

- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
38a67191949cc8cb0c69ef2fe4694514b2ca6af4cf5f8763bd7f6860c501675a)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour RHEL 10 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
bc383aff236d4b2a0fdb5fd81907cf9212ad8f3cfc91fadb6cdc14b9d3d581)
- [Fournisseur OpenSSL](#) (SHA256 checksum
d9ead84f8d2e6a09044646d62fed293ca082431e5e0338bcbfbcf8acd023ecc0)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c61fdb5f05cf486619deb3e23ecb171ce4485bb64c891bf4480fbe6a4276c3bc)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
fbd4387ef3fab177de8c888d98d1b24bc042d23ea2f93834dfb5ee918518f406)

RHEL 9 (9.2+)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour RHEL 9 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
7fc68025493fc4a0bc4d3b2fd11b17da4481b6bee51fc86a40f95fe4c206aa60)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
3e786e9218f657c93e1bf1b54c81f0f573e39d10147cf99485da73677b0d67ae)
- [Fournisseur OpenSSL](#) (SHA256 checksum
c52b366f9c6c960d697794bd7840888bc51e1ee5aa654b8d2c83ec1626797c56)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 427e9c68815188b59a0f9b2fd14793791d9a4ce4d3e5ddc34fce916af18a45f1)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
49d128639eea0e588c95281635a33b0e62837cf5a9d992e0bacb5b598a0037ed)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
3ae8f5068abb3d9ca75ac21b160acc7ee84c7ded6107a889602448af51d5bd82)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
64c5feaf86fc40e28616156f17942cc46d8ac93babdd8af59dd98a1f2e73117d)
- [Fournisseur OpenSSL](#) (SHA256 checksum 24df4296ba0ae15f6b7060ccffeca0d1a24f58d9e8da8eb6a4afa3a6a50770fd)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 648d7948ab8a1271d7cf0eddc2ca32e960979be481b99a1ce2ce8b9fa3a2b2ed)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
edd1f3707aeea285a55cf24d2e2385489458a69e5d7dab4014783f5cdc232d77)

RHEL 8 (8.3+)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour RHEL 8 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
85e070ed3273ead9698711dfc2c3e590dda1a01f99074943459ddc5ac052872d)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
d0c8e5603f4c99d0ba547c0ba40361c15977f3349ac120d514afed59abf32c83)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 4567b9a236d0dfd0410863beaced6d5d4e71acb06b2b136c7c40ce6e704f3698)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
f8a090752849fac9b99ef67b59f571e476908dceec1285b466c25e6cc71793c)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour RHEL 8 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
71ade413435947eb2093727cb0e7a5c5f084ca859cb38d728a8c3d23f3b49bd0)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
02210da06b3fd22813fce8b89b753d150c8f321df405c40dd9f0172dc03968a7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 80ac5dbaad1f644d6b9551e6a1d95d4b4a51ae82d34e45593be77b1068f7c910)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)

- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
c3c56c3b9fed1dc51761d9412007c727d3b608377a089bd637a44bc374744d5c)

Ubuntu 24.04 LTS

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
b3869a6fe9f2031cb5f36ac8d2a5a5280451159e7a68f0d6f91f98b5f0100939)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
3e46443a3f8425f62cec8d8ca414c4b5446b86b42012877ebe44a17303403413)
- [Fournisseur OpenSSL](#) (SHA256 checksum
69c2e61894e954ac1d0a785025902af5aa1922a7f6011a847f2111e153db706e)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 663da1a7b13a1055bb90fd7b168b69fcfb000eb91c1c3ce6062d8cc8db607fe4)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
0d57b4f08bd768ed595978d2a6d3fe6bbbf8398a784c66c4e30c19ecf6730b5d)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
94d9a36a3d3f2f04c10539713b98ddad68654c739572064e4c123005a9caf575)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
a442950055a7051f50b4cdfa7ec347c1b207b0bbf7e159b31a3bf96896b66146)
- [Fournisseur OpenSSL](#) (SHA256 checksum
dcc4b5a370da176a86e47683a78703a5604d6b7b49ba687377460f48c3ddff26)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 1fe1fa59a3e5c32edd5668604e43f7ce152473514b25ee736dfb0e9cf87c92c9)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
2bf2c13bf1520eaf2a45eb55aaba3334fa54da686d22d1a03005ec8f62ea8895)

Ubuntu 22.04 LTS

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
2dc1f00952f69b59b0498e85c2f2009f80c9a2f9f28104995b0291da5f45d805)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
df0e7ff8852a93fb4c5807317d3438ab96ffe69f19ba144d872991cbcb4172f6)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 77a3cc37e066ae0ad5655ddc3dd38a0513bdcdbd3c9d3d780e2973ac42a75035e)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
88ca1614178771991649b8117ddf27ffb99c6842ee89f68e77c6df3470e6ba78)

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
0e1f62783c16deb9188c9cf0085fe972671e5ea9bf0fc2fc3255f908885949c)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
109d25583e2d5ed0fe821a77098d8f2c815011f7873168e0110aeb857dc903ab)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 9151661a39f6394aa3ace682bd7964095ed5300244582d3f6b1f81255ebf22cf)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
66e408cea800a93becf378b8611595ad8cd1bf51e0ae7feebc548fe3099b477c)

Windows Server 2025

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Windows Server 2025 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
77dd4ad5da0d4a21c82ff2ea03c09a6b8c2005e27b6aba6724e4bec75606b0e7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c2c4766b67f02a93cca22b166e63fe6f4c71bfd9f7b45aa2da6a603d825e5c1a)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)

- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum 4feb0aeb7554ddd919eb7df301a4da537fffb0577a89a053fba802a2d3657a2a)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 3766d4d4ab1bd7afa6b72e74bc80d8e5054481c8535f5a5c841cc320617c4e1e)

Windows Server 2022

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Windows Server 2022 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum 77dd4ad5da0d4a21c82ff2ea03c09a6b8c2005e27b6aba6724e4bec75606b0e7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c2c4766b67f02a93cca22b166e63fe6f4c71bfd9f7b45aa2da6a603d825e5c1a)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum 4feb0aeb7554ddd919eb7df301a4da537fffb0577a89a053fba802a2d3657a2a)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 3766d4d4ab1bd7afa6b72e74bc80d8e5054481c8535f5a5c841cc320617c4e1e)

Windows Server 2019

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Windows Server 2019 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum 77dd4ad5da0d4a21c82ff2ea03c09a6b8c2005e27b6aba6724e4bec75606b0e7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c2c4766b67f02a93cca22b166e63fe6f4c71bfd9f7b45aa2da6a603d825e5c1a)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum 4feb0aeb7554ddd919eb7df301a4da537fffb0577a89a053fba802a2d3657a2a)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 3766d4d4ab1bd7afa6b72e74bc80d8e5054481c8535f5a5c841cc320617c4e1e)

Windows Server 2016

Téléchargez la version 5.17.0 du logiciel pour Windows Server 2016 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
77dd4ad5da0d4a21c82ff2ea03c09a6b8c2005e27b6aba6724e4bec75606b0e7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c2c4766b67f02a93cca22b166e63fe6f4c71bfd9f7b45aa2da6a603d825e5c1a)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a89e6d7e4e1f4049fefa64c765e97928fc54c366249f315ac6a839704e1ffba8)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
4feb0aeb7554ddd919eb7df301a4da537fffb0577a89a053fba802a2d3657a2a)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
3766d4d4ab1bd7afa6b72e74bc80d8e5054481c8535f5a5c841cc320617c4e1e)

Le SDK client 5.17.0 introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations sur plusieurs composants.

Plateformes prises en charge

- Ajout de la prise en charge de RHEL 8 pour ARM64 l'architecture.

JCE

- Ajout du support pour OpenJDK 25 sur toutes les plateformes
- Le SDK client 5.17.0 est la dernière version compatible avec OpenJDK 8.

Nouvelles fonctionnalités

- Présentation du nouveau SDK OpenSSL Provider pour une compatibilité améliorée avec OpenSSL 3.2+ et des opérations cryptographiques supplémentaires.
- Ajout du support de la courbe Ed25519 à la génération de clés EC.
- Ajout de la prise en charge de la signature et de la vérification eDDSA (Edwards-Curve Digital Signature Algorithm) dans la CLI CloudHSM.

CLI CloudHSM

- Ajout du support de la courbe Ed25519 à la génération de clés EC pour les types hsm2m.medium non FIPS.
- Ajout de la prise en charge de la signature et de la vérification eDDSA (Edwards-Curve Digital Signature Algorithm) dans la CLI CloudHSM. Pour plus d'informations, consultez [Génération d'une](#)

[signature à l'aide du mécanisme HashEd DSA dans la CLI CloudHSM](#) et [Vérifier une signature signée avec le mécanisme HashEd DSA dans la CLI CloudHSM](#).

Fournisseur OpenSSL

- Le nouveau SDK du fournisseur OpenSSL permet l'intégration à l'architecture du fournisseur OpenSSL 3.2+ pour les types hsm2m.medium.

Correctifs de bogues et améliorations :

- Mécanismes de nouvelle tentative améliorés pour les opérations cryptographiques.

AWS CloudHSM versions précédentes du SDK client

Cette section répertorie les versions précédentes du SDK client.

La version 5.16.2

Amazon Linux 2023

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
e223649cbf689afaeca445b962cceaab3c143b901ee7974a7a5360b6424c409b)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
9b51e8b1429f22705399299c111385e9434873a1dd26dda2c70498646590148c)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 45ec10c2e3d592fb1fe56cc9dee1d8653e3a6dfa15b8185618fd3cf66c567314)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
8134a0e316286310eda1606b6a14e1c9fd6f0e27934a43e55e24d3094ef870a6)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
7556c69294d0c67b359cf9995ec7047cdc90e21542d2c9d5e110e35f13c329c5)

- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
6ab4f3b9731a6f26891658f5e3a0ff74255096390c42aa7f702ba07e0bd924b1)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 98b80696762a73f3f9be6c3c7af0f8f9db23ba63d66d4d941690b6698019702)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
649397606f527f330049cf7adb5ad667126dfd7f63f878f1f46b469e2f127814)

Amazon Linux 2

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
073ee736ad9c7de6e6451afdecc4d77e6ed1a63f314a7fc09373ff35986fa0fc)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
b174fb24a15f1e22dd520ea9ac4ac14229c2adce14ac6df8901f9d3c0e7e24f6)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum f18e42f2679ab0fb51c421965a5dd6c8fe1361442d92403d1d230bedb003b27a)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
5a6c83833b60017dd494c31fd4abf3896f57177be7951674c85d0d4e909d2041)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
df2c97a27855916983f242eba05e0741335158432ac46ebbeae47c4a3b7b0bef)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
d25456e3da39c63d9c0d4a928815f995239b146f4f0b26a8c50c742905543207)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 7e31734efbaae49203e57d7ad4d1e291faa5b7e16c469a3596da82a7380bceeb)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
b77eb1f9ff58ccc864854d7f261e331ce50836cd770efc8e8eaebb33d78c23e2)

RHEL 10 (10.0+)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour RHEL 10 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
8044cb40c9c65ae944900c740308e68eeb0156d3b93051d60463cd3f6095ef67)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum a1b7f110c2b15ba7ce9adee74baf1f108d85146269321991314f9153a074ca27)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
3ded29fdb74537b284cf871af91dd64fce8483770141a3e4470e94fb69524621)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour RHEL 10 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
643fa23ffea47dfb21fd326cacf99e0e45f44d767ca6198ab06023239eda5d2c)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum e6b5c2760c60f5c82a248d36f3b47cea9b1bbb743cf1c02a1c13554b70ab87f8)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a6af281ff9f429f964ac9d2babc251b4423748d2b2e6da22fc51b9fd5c59714c)

RHEL 9 (9.2+)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
e0a44849c9cb562cf803ff182e54a35e7eee682efa2a99fdfac51a996822d126)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
97463a8a88239d4a81854f2a4da7e0371dbcb375a662c7eae7753c371ef3c39f)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 10cd4b9826451b7e9a11390cabcc7df548f5b3197e8bc87f5efe04605e503dc1)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
6c7fc59dcce4d7bc0c4460ae7c793f13fcbb306924942bc6e1457f729602f76f)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
7b8d3f5e2bd09f30ddc1599619c63aa4452b16e1037bf10af070c055ae48cbd7)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
4edb0315c050b3b0699cb244fe36b987c9fd2921999cf7519fb669354d2efe2d)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum eae2064d9523df9f819ef4c7950a0ad15ef8bb01d8dcec062ee2558f5bebf029)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
f9f4073ebcde2b654b706efb1c0f99c08fe24903576e760029097b0e3c783f6a)

RHEL 8 (8.3+)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour RHEL 8 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
9a3e023fd5ac8c444ef07bb28b96e81b467e066c9dc2da19f648f38eb04d05c9)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
6fc6ca58f16fe2f486f4730cd0a6029eeebae98b3aed41fd8c605fe5c36c7a0)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum cb6e9eccfeebca7377b1fb815c2ae306b39b271513ce73a6cd5f1dcc55eac4c)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
e848f3f2221e7f6b984bd2001331f9e90f20e6d7351484e4e2f12431c00d87e5)

Ubuntu 24.04 LTS

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
d993f8c84d15cf93432b73cb37693c4ab68b3e765c35742adef3f947744b9893)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
055f0e4cc74ec7ead77fff3970422b4f1729e26a2cf3cc2be530f0e6a06f887e)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 5bd62f8f5cb3ff4ae9430020aa4f5c8a29cb635674d2400d989f512c370c755c)

- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
de263f6035cf7280a982434448aa079164050e4a09508816fd06bf000cf15f0c)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
a6496f28f82f3e92b0acc8e3ae1f8e230a6d3ed82586e8ca6fe6d2f82c275e7c)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
82275d6ac2628b4291162e3609d6788b4cf01d6488a9b6a84ed8787a5a96e873)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 67800957c69efca0fe01623364cb3b152f2780d15624955130d507a3f591e8e5)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
088f53d75250aa0ce3db7a7ba3f06ad7804b3dbeed6226683a3252890a867ac6)

Ubuntu 22.04 LTS

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
b9799ba75fb8885782283abae7f49aa76a72d27f692654dd3a415157f0ea9043)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
3c7675e9b7fa4bb692865559f09fc1f9fd78dadb97d8bd6b5d1fc03367d75b86)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 37c21821ad4d9fde9551112e8a6d7ec6b7bb62a540c0c08b6edd650d5c87b5cf)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
7d3a724892e993aebfb06ad5c3d1ef8fc650d65dff0a7de3cb9c17c089badc58)

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
8a2b392e48b7f9021966f6c457444ddd0964f9bb85b7ecb988bc0d372bbef6c9)

- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
cca0736d208d59d070ced8b82181e24919f21fbf0497e5a8a2f40436e06a8dd9)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c12e1b9bfe1cc78ecf35892050dd06904c6a29736cc628ac1481dca4ec3e3bfe)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
586ee7663d54e76652e9f073772fcbda218dc3c6432a221d664ffbabee3590cd)

Windows Server 2025

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Windows Server 2025 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
b5f55bc72fc994244f09e0252c7fc4a3ddf9607b20860c8718ff1d8a3db0a177)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c28ea8164f277bf067f4630d433ab7090b370225116a2d594dd563dfb5f9f991)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
db708fc33bdc91b9ad554aa63de86a572d3ccff4ba3ab10feac9c5fd9ed79b94)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
c060be59673f325240bd0f1ccc9d9d97639eb7937fa323d71e223451bc0d2e19)

Windows Server 2022

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Windows Server 2022 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
b5f55bc72fc994244f09e0252c7fc4a3ddf9607b20860c8718ff1d8a3db0a177)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c28ea8164f277bf067f4630d433ab7090b370225116a2d594dd563dfb5f9f991)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
db708fc33bdc91b9ad554aa63de86a572d3ccff4ba3ab10feac9c5fd9ed79b94)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
c060be59673f325240bd0f1ccc9d9d97639eb7937fa323d71e223451bc0d2e19)

Windows Server 2019

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Windows Server 2019 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
b5f55bc72fc994244f09e0252c7fc4a3ddf9607b20860c8718ff1d8a3db0a177)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c28ea8164f277bf067f4630d433ab7090b370225116a2d594dd563dfb5f9f991)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
db708fc33bdc91b9ad554aa63de86a572d3ccff4ba3ab10feac9c5fd9ed79b94)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
c060be59673f325240bd0f1ccc9d9d97639eb7937fa323d71e223451bc0d2e19)

Windows Server 2016

Téléchargez la version 5.16.2 du logiciel pour Windows Server 2016 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
b5f55bc72fc994244f09e0252c7fc4a3ddf9607b20860c8718ff1d8a3db0a177)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c28ea8164f277bf067f4630d433ab7090b370225116a2d594dd563dfb5f9f991)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
17029e68946b83d47c8512f824599338e7315a99317e4fc33a2058cdc5512d0d)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
db708fc33bdc91b9ad554aa63de86a572d3ccff4ba3ab10feac9c5fd9ed79b94)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
c060be59673f325240bd0f1ccc9d9d97639eb7937fa323d71e223451bc0d2e19)

Le SDK client 5.16.2 ajoute le support pour la plate-forme RHEL 10 et supprime le support pour Ubuntu 20.04 LTS. Le SDK client 5.16.2 ajoute également la prise en charge de JCE Provider et KSP avec de nouvelles fonctionnalités, tout en apportant des corrections de bogues et des améliorations entre autres. SDKs

Plateformes prises en charge

- Ajout de la prise en charge de RHEL 10 pour les architectures x86 et ARM.

- Le moteur OpenSSL n'est pas pris en charge dans RHEL 10 dans le cadre de la transition de Red Hat vers la nouvelle architecture basée sur les fournisseurs introduite dans OpenSSL 3.0.

CLI CloudHSM

- Correction d'un bug en raison duquel la signature avec des données préhachées n'effaçait pas les jetons en mode interactif.
- Correction d'un bug `quorum token-sign list` qui provoquait auparavant des erreurs lorsque trois jetons ou plus étaient présents.

Fournisseur JCE

- Ajout de la prise en charge de la recherche de clés Elliptic Curve (EC) à l'aide `ECPParameters` et `ECPPoint` pour les types `hsm2m.medium`.
- Ajout `sharedInfo` du support des paramètres pour ECDH avec X9.63 KDF.

Bibliothèque PKCS #11

- Ajout de la prise en charge de la recherche de clés Elliptic Curve (EC) à l'aide `ECPParameters` et `ECPPoint` pour les types `hsm2m.medium`.

Correctifs de bogues et améliorations :

- Fonctionnalité de liste de jetons améliorée pour afficher plus de jetons en une seule opération.
- Correction d'un problème d'effacement des jetons liés à l'utilisation des clés en mode interactif de la CLI CloudHSM lors de la signature avec des données préhachées.
- Résolution d'un problème connu selon lequel certaines opérations limitées par HSM sur `hsm2m.medium` n'étaient pas automatiquement réessayées. Pour plus d'informations, consultez [Problème : les opérations peuvent échouer lors de la création de la sauvegarde](#).

La version 5.16.1

Amazon Linux 2023

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur une architecture `x86_64` :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
342e81846436708cfc1fb459a7ef1c7b065d8a68b50a5e63653c24918d0338a0)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
4e83bebcd20201c04629a03b70136df8d225d3056346789054c4e2ce8c9b3cba)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 014e3c804a56087f8855ed30e480f9c193def0e1132a4769eae3ecd235d76c4f)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
854c5c21f9bfef4f53a710340f213c272365c2bb1233106266eca5a5aa547e11)

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
dbe9498d91e1e2e8f80fc870a4a6576b0dc801dc20cb7a82bfdded79b3a362ac0)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
76cff941f36275163db146e05bf5fe64440248643ceb5dfcb3b64103f4f016a7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 8c38082797172b5630c74a8fc0c9e2652f0898bd2232b72911fbbaaa0260b5a6)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
2a0640e32405a7db138afb2444a542eab11c0a7d9610d5406478c7ac4602a14b)

Amazon Linux 2

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
cfa59458ec239553c86ac55773bebc69a5dc7cdc08a3927917fd5918e10abe93)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
49e50bece7d73f3b7dc95eed1df856a6dee40e27f24f40f015c6a4a2e8dee839)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 85c8853860aa36a6c54e75c94d607a334d64dd34683ba70430ff5be61eedcc56)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
0efc3783e8429331aa446e45776fef46c7f9726a4768763ba4881dc2b05e090e)

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
dad60a0380ef0ea9c469cae4de10dc47124bbecedafb6956d009734cd49abceb)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
7ee303421d94544cbe9df03022c48af327833e631d8f1ec59a466673b6e9395d)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 5ebe8157abb042ee92a7edfbfcb98bf79fc3a9907684565176fd28c387c08e88)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
5e76b4a9021a3c92e59fc608c8263af731013835738977f376fb8ad9189add56)

RHEL 9 (9.2+)

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
696e58f74d89bd8e39f85bddc547f8c94fa2fbca498318a7bb94f22e8be7a668)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
86197cd8bdd70db91331bb8380ea094352b4087c95a04768d2cefc3bba18dffa)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 37ccc2df3e8aadda74dc060f7f5bbe63e4769311f2ccbf313a8ab5d8831f206)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
45a6db22db9ae64c239b49ea9281d29d2b4364dd63ee2408f463de17c4da1877)

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
fd79fbccf504f53a6e70497135fcea4e20982fca75b628124c7510dcbaddf56c)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
23fe7407be9c5f8da0ae64e560a9741887bc31936f0b88c8d1490e3c6893a8a8)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum bd1c43e3e28c2f71e78a41342c064ff873fd8e052f89f90227fe00eaa28f089e)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)

- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
3e877a232303052b8a6b2b869dcf228edbb0da913d3d41393f622831f4455a27)

RHEL 8 (8.3+)

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour RHEL 8 sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
d396c53c229b1eaa7cb30d4fcd17addc9170c7942795d1c82b23a157ec379686)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
c01f2cb66a6c5be839906b25c6a7f7990507b1b8ec3da34c128c1a90838e48df)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 1745ab78de0712111659e91301f80e771e1b7ebc2ff8c4cc5e37bce591058520)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
b3ca40ba66062856ef63848c71f6e9dfa0a46a2b18d44c2d96a798fc4a4fb9cf)

Ubuntu 24.04 LTS

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
ade113ee72547cb6a8fe91a4f3ac403f462d0acd0a306f01d16ac90699f9b59c)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
9e00cb32b16fbb286a853f65c5c5154c3e805ad67820d829a0c5343f12cc9e00)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 4fab322a138e14372aba394de29f444af640479dd338539be84e0cf659c8993b)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
f8c1e369885eb77ba4517388dab47c067a617e860fb67a028a1ebde0f96acaef)

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
5e15a69f8fb1429ed5c10429c91323fe82a63c0fe7bcc2f968820733d1737449)

- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
f5136ee61bd34b74d59a01d37964b70a0f80ec5981f732b265af1c5466309e6f)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum acf5bebe7009461cdc1e31b95caadcbf80da09ec78d8f69142072da9baf61b79)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
511376d2faf9f991f2193d08f80fc1edd53bf06daaa6fd8bd7a3fba0d6563ad1)

Ubuntu 22.04 LTS

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
e1d787f10ee51d94732732811e4d2110f1b8e448e67fd47df8b53a2f7e56e3c8)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
29a9c41379754ce098a025feadc026f2f75a8638981f5b95ed07007d5b3d8510)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 390d21e499ba181dc2774c3140433f6e60b49d9de3a892a89038c27e1aff157b)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
cadadafaa9464f944e5c2446df92fb1777a9e1e5116cab1b359a8aa101cf7ae8)

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
3b6a3d50b4a55c150f12308ee3914451897bc4cc4c8420accf1d2d706316fcce)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
c366a3c5faf4de32a6dedc4613234ba3d331b0abac3241bed7d25e0109a44f64)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 705416b47bc62781b5a6dfc78dd02dad4f18f842b569c3e210b9535813b9e70)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
811b501615cf34665b70f103905094ca84ed7c126f72d91b040aacda99dbf22b)

Ubuntu 20.04 LTS

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Ubuntu 20.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
6a2c33c78ada33fb435bbf8939b7cde3efe968e9f03250083dc6024b7ebd45b8)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
6ee178454e78d88e0ab92cd7c5b056d0c04cd6de192aea731d7ebcbd4c5ed761)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 1e61ccd8d2b37c64467051d26e8d8bd592465ecef04282d6f4a9491707ba059d)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
645693f2ede4fa0d7879eedaa41ae23120d902f24c9a637ba088f277e703cb96)

Windows Server 2025

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Windows Server 2025 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
25beadaf28323412c60ed6695d89b6261d34da9cccf08869923b979854aa0329)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 65f487f22c0786b80d81b387f5f4c8a6c9395c8d31a020c91fc0105829b8ec2c)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
d4dc9f5efd2b5e2eb07a59fb237f7f8dfd5476c859cdb9f91841354ce88783c4)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
80f70eb3ba22d34e49b5b5da3fa183c86c751bff46229ae16fb83a5fc69a4d0c)

Windows Server 2022

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Windows Server 2022 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
25beadaf28323412c60ed6695d89b6261d34da9cccf08869923b979854aa0329)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 65f487f22c0786b80d81b387f5f4c8a6c9395c8d31a020c91fc0105829b8ec2c)

- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
d4dc9f5efd2b5e2eb07a59fb237f7f8dfd5476c859cdb9f91841354ce88783c4)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
80f70eb3ba22d34e49b5b5da3fa183c86c751bff46229ae16fb83a5fc69a4d0c)

Windows Server 2019

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Windows Server 2019 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
25beadaf28323412c60ed6695d89b6261d34da9cccf08869923b979854aa0329)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 65f487f22c0786b80d81b387f5f4c8a6c9395c8d31a020c91fc0105829b8ec2c)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
d4dc9f5efd2b5e2eb07a59fb237f7f8dfd5476c859cdb9f91841354ce88783c4)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
80f70eb3ba22d34e49b5b5da3fa183c86c751bff46229ae16fb83a5fc69a4d0c)

Windows Server 2016

Téléchargez la version 5.16.1 du logiciel pour Windows Server 2016 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
25beadaf28323412c60ed6695d89b6261d34da9cccf08869923b979854aa0329)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 65f487f22c0786b80d81b387f5f4c8a6c9395c8d31a020c91fc0105829b8ec2c)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
d4dc9f5efd2b5e2eb07a59fb237f7f8dfd5476c859cdb9f91841354ce88783c4)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
80f70eb3ba22d34e49b5b5da3fa183c86c751bff46229ae16fb83a5fc69a4d0c)

Le SDK client 5.16.1 ajoute la prise en charge de la signature et de la vérification des données préhachées dans la CLI CloudHSM.

Plateformes prises en charge

- Le SDK 5.16.1 est la dernière version à prendre en charge la plate-forme Ubuntu 20.04 LTS. Pour plus d'informations, consultez le [site Web d'Ubuntu](#).

CLI CloudHSM

- Ajout de la prise en charge de la signature et de la vérification des données préhachées dans la CLI CloudHSM. Pour plus d'informations, consultez [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#) et [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#).

Fournisseur JCE

- Mode de AES/CBC/Pkcs5Padding chiffrement mis à jour pour générer automatiquement un vecteur d'initialisation aléatoire (IV) lorsque nul IV est fourni. Auparavant, un IV nul entraînait un échec de fonctionnement. IVs Les informations explicites restent obligatoires pour les opérations de déchiffrement.

Correctifs de bogues et améliorations :

- Latence réduite pour les opérations répétées de mise à jour du résumé dans JCE.
- Mise à jour de la commande `generate key-reference` pour nommer correctement les fichiers de référence clés KSP en fonction de leurs valeurs d'ID d'attribut lors de l'exécution sur Windows Server. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Génération de références clés KSP \(Windows\)](#).

La version 5.16.0

Amazon Linux 2023

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
d63271304f32f49838390a58d94a2140ae8a744ac64efcf0e6a65983c858d862)

- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
25d78c1df82355601ed6887bb47d64a06380d001da15a070cfa89dce65417fb6)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum fcd876813e5d114e2b042765ff98b256410e988a4e373ea1aae6f260aebdd554)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
7f1441eb08daa7ceab91161900d89974ee86e0a3c54d878a29e43db775bd04f5)

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
0b42e4e89cddda10c5be5f295a52d7a541bba057a3a07d3d9b192cf9eb49c776)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
e8ee949d44b9f9ba64ed36eb7944acacbd1d76d7cf09d5492daae5928a9953e9)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 67a6fd8f7b5dfc60ec6d6d380c31035675373b542205ec7e5a687175191cd275)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
1e6c3053b19aded54045a3baa9fe2545f81a35332366cf2d77dca92ee888e654)

Amazon Linux 2

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum 5a89ff9801f89f51e27e70869f2713cfe9bbd87d1198246cfaafe74aff9e809)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
991b6288289d07972915aa0be6dfd6b3c33c1d6312bc304225715e30832e688f)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c5e673f79c2efd83195a288a5c8860c4bf74dba5bc8e422741dd5cc1be230fb3)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
b9021b0b348c08f433e7cce247ab1710e2a79f33a82ac36e1d6a4672171028db)

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
97677a7f9759637b548205d31c9a08a3e7b27dfa5a38e9a4e8e2398ae9869a5a)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
dde369dc4efd9f59e5c9a5459a532ad5d273f87839fba6dd5dcde2c3a2b61517)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum b7d96e7453e26ff07ccd9437b102f4c21857c79daa6315054728fc7ac66150bc)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
c7386ac016b14ea8cb96a6ed655a67f46826cdb925bd87902277b5ce9b593d51)

RHEL 9 (9.2+)

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
178d3e1ff0ec8cdc7f8c8be9aab772b4195602bb1c48dea692b628689be5ea3d)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
0488ad66cd825fafee70d1a1ccb1c8045b089af7b7d6ccadb75f535376048c)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum cc9a60fa981a46c674de1e715d92ec1b8cd5c801394bfb3f0d101880589d4202)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
cb7e3ce6704f015d5b9462f12e6ad5489366fb3e80f554a2bdf7f04e688be1a9)

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
9567fb016b641821869919d4d6e9754ae08fd549381446640ff135a1e225b809)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
8c46a9dd908e77a0d8412e7050621d0c570e091845480815c230e26d1917227b)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 78a7c714aedd068e5e2f12f5044a6ce1618e6dfacbcd91b4a9b505842dcc6c9)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
d2340ef4092ca6c1fa1ac8b484550508a5d9d8670e663bef6e595a07f8151be3)

RHEL 8 (8.3+)

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour RHEL 8 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
47bf628a4a2663b8e8c7207b43e5af1d05ed2247e85e1371773596c132c9a4ec)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
49dd44243863121f7781e0f4ac556828c746d85db723864ccf16ea5fb042846a)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c5e8a6664e6a8e5338a98b3845bed029f5936b517e6043aeb65ad58c3364eed8)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
71f2cd6bd8892ccea845bfe575cdf20016dd7176e5216b76290e499c822a2f2)

Ubuntu 24.04 LTS

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
fd7e78050aba017b7dc859f0b1e6f354f56b22091cb262b328aad204064a2960)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
9d2a9e8049caa12c8027ad2963fa30f22e1032d4025e39a4e2d5985073c283f5)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum ae19c13f55e01538e989e8693aaf3a5d998c60f1ed71e721a34404a228947c20)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
7ebedb3e8c4b8e01cc1e5dfe32ae18c9542d9c2940c77bd71ee102093aaf1d1c)

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
cfd9526cf495e81a2477b464ca3c124a89d07b1a366a14b39eeb27d6b5e2404b)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
02a5cc2cd9442b7bf982bb3ae44c9b134758b46e68e46fe4729b4adf1320d75c)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 124d04f667a7222d624f528404a289405669f4e4a1983b8a7926758bf67e35ec)

- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
b874556b34ff5f0d082ca19f62822cf97d6e7074ce3861d7577090f99cba0cbd)

Ubuntu 22.04 LTS

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
e36d9bf900e195e417db261034d820cb935bec5135a0aa332d46019c70257cac)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
2c39129a5acce96b8693ce8c4b4aa174d9c13bc8ea3c2652fa505b4e0a933842)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 03b70d834985a2500b73eecd831bff4f30389eb67460bf1d799466e59a9f9cfd)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
3fc4fc662188ebbd430d9b5e01a57774567b926f3478d0a455fee4968c47460d)

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
c835d9bb604b5c47a702fd45267ffb9dfa37d68dd0734391f060835ea680a169)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
943213a0f14b50fbdf3a90286e7f7ab219ab77750698f5062013873419484a04)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 0ecc3e65a3b94c2dd3913f44aba58764e5558a8bedd3b742a42e4769533f3734)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
8558328b224b850cf9e1b3c4f8773565a90e38ab43e2c9e90bc5b841f98898d2)

Ubuntu 20.04 LTS

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Ubuntu 20.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
64a01e84d898aca3cd03f22022cf8dbbc806a1735a84df5f820ba5bfa3339b0e)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
53a73cfc60c3fddd3ad9173bf6e602faf289f20935b3c469a137847148442954)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 09544cb8129af4d06a241e1fbc0b6e6c207e1a518e5cb202f7b6c9802507d1b8)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
e1fdf1e014541f57d3ba4688bad88e7557e32ba974e020b4da76f85f1fc6aa29)

Windows Server 2025

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Windows Server 2025 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
6d3142d178127372de9ab40e7af5dc81fa7c627a18286dd521ad786d0947f17d)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 9f5c28583b5127b90e753dd7ce6d081bbe4810c0c30c424192704efa6ad1be34)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
22cfed533f528e0975f452af51d334baa1b5c143e722182dca107622e703b1ca)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
9045c4f3e81093c4b49b93f3ea3f5caf2a4e6980628e0db2d971c437dc203bfc)

Windows Server 2022

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Windows Server 2022 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
6d3142d178127372de9ab40e7af5dc81fa7c627a18286dd521ad786d0947f17d)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 9f5c28583b5127b90e753dd7ce6d081bbe4810c0c30c424192704efa6ad1be34)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
22cfed533f528e0975f452af51d334baa1b5c143e722182dca107622e703b1ca)

- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
9045c4f3e81093c4b49b93f3ea3f5caf2a4e6980628e0db2d971c437dc203bfc)

Windows Server 2019

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Windows Server 2019 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
6d3142d178127372de9ab40e7af5dc81fa7c627a18286dd521ad786d0947f17d)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 9f5c28583b5127b90e753dd7ce6d081bbe4810c0c30c424192704efa6ad1be34)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
22cfed533f528e0975f452af51d334baa1b5c143e722182dca107622e703b1ca)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
9045c4f3e81093c4b49b93f3ea3f5caf2a4e6980628e0db2d971c437dc203bfc)

Windows Server 2016

Téléchargez la version 5.16.0 du logiciel pour Windows Server 2016 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
6d3142d178127372de9ab40e7af5dc81fa7c627a18286dd521ad786d0947f17d)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 9f5c28583b5127b90e753dd7ce6d081bbe4810c0c30c424192704efa6ad1be34)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
22cfed533f528e0975f452af51d334baa1b5c143e722182dca107622e703b1ca)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
9045c4f3e81093c4b49b93f3ea3f5caf2a4e6980628e0db2d971c437dc203bfc)

Le SDK client 5.16 ajoute le support ECDH avec X963 KDF sur le type de cluster hsm2m.medium pour le fournisseur JCE et la bibliothèque PKCS #11. Le SDK client 5.16 permet également de générer des fichiers de référence clés KSP sur Windows Server à l'aide de la CLI CloudHSM.

CLI CloudHSM

- Ajout de la prise en charge de la génération de fichiers de référence clés KSP sur Windows Server. Pour plus d'informations, voir [Génération de références clés KSP \(Windows\)](#).

Fournisseur JCE

- Ajout de l'ECDH avec support KDF X963 sur le type de cluster hsm2m.medium, voir. [Mécanismes pris en charge par le fournisseur JCE pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)

Bibliothèque PKCS #11

- Ajout de l'ECDH avec support KDF X963 sur le type de cluster hsm2m.medium, voir. [Mécanismes pris en charge pour la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#)

Correctifs de bogues et améliorations :

- Correction d'un bug en raison duquel les clés de session n'étaient pas correctement nettoyées lors de la déconnexion.
- Correction d'un problème en raison duquel les opérations de déconnexion mTLS réussies sur hsm2m.medium renvoyaient incorrectement une réponse d'erreur.
- Correction d'un problème d'échec de connexion lors du démarrage de Windows.
- Correction d'un problème à cause duquel les outils d'information du SDK affichaient une sortie incorrecte sur les systèmes Ubuntu.
- Correction d'un problème qui autorisait auparavant l'ECDSA à utiliser des hachages plus faibles en mode FIPS.

La version 5.15.0

Amazon Linux 2023

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
41ef3178811df1dbb03b2cbac83fe0f4768bdc9b17005c409f1c0229f93ef11c)

- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
afa1f9f8bd99f54866dea1b8928c00b951a6e492f5f36d0d6c7c38fff341d609)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 6ea775e05570ef3497a4df5c35a6ec1c682aea73c48e7fec3e541af995759e)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
78c10bb213dd14fcfc5836e358de6aedac61db05125fd61137b0082214fdecbe)

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
cd0617d29b6d64c00c8e14fd9a92f604e14acda4746f4f0b86b9de42367192fb)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
bc9acfd04eb1246eb3d5b0a8f3736ec017c0d1699d5395f85868d4a1722cd83)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 96d05301486206577b7be05aac561649167b57272c9c06ff839fd8ff2b5d96d5)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
b870eadb27736a2cde98022d57e9704c67ae15878cf0b910738859cdabaa35a2)

Amazon Linux 2

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
c70ae4f0181a8187c9380481c51c1d03e12236dd86863ec818ed3f210b294c8e)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
08e9fd1dd80efa637f9a1727bb0de205ba124a3776b2e8bc21008ee458063a42)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 7932ed060e72c53b2556f30694b0ffe5342b244b6628c7a9dc03966aa49c8fe6)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
0a939e4d5d0a2ff308c7a1d9e73ebc865e426214d556bde1bd29dbe807fbb583)

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
bcf907a8fb4722b09c54b8e5785fe2b8cffcedd6ee3fdda2d21879a012138077)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
8f70edc3a6a4a1bf0264c6567b1dda1ac69055f206753f88eeadbb8bf3bf9f38)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 75dd67736bb08fe7e46e113af10803a255ba8edee3016ca963c1ee94fe59d43b)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
1c2ecf90c955281d99bcd8d1956d63debb15bbc8419744c83f88821ef8b78aee)

RHEL 9 (9.2+)

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
65bd0b815eebc806674a7bf7c54e9f884595881547f5fffd08ff6a38aabdcce)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
f2af9f5882ab2e5a11defecc660f8af5c4d9d6e2e2b89873e6833fc2976f44ac)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 5124bace5d1544775c891f13a0e309b30dd73699116c46ecc9a77bba5f9cf633)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
1eec31fb2c0ab3c2839d9bdb37874cf8dbc74a383279068fce9e8613966d06e0)

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
f498697519afa04b6b0362a4388a6a38e2cb6813b781d6ce3d97a7de89c5cbfe)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
5410da63108a1b209e567e9bccf8bd7e4035af88b0d58b9d78b10917be1b40c1)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum b46f233e6994d2c0ed505dc5c717ee3009daaeb2063d260aa78e06273770bffa)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)

- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
e9f93eaa58db2f7ea1174164ef96ab219700933d353243c3c6ab1aebac5ccffe)

RHEL 8 (8.3+)

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour RHEL 8 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
87131e179d0e60ade302ec07b22803cfb39294bf060b786c41f154d95791ac94)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
f412a2f5cd761db5940288bb252ce060d44735c6b436bb6d4fa7d3687a44a026)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum d0844f55c08f9ff9c393138a9041efe1b59dc3dce20c0b2c23406efe6acc43db)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
9fd8033e478ce6d7d640c063c4f007359cb04c19d519826a745ad0885f96a0f8)

Ubuntu 24.04 LTS

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
ca5f2f80ae921cfebdc5c8bc35c39d2b19cfabfd5981932409eaf2e7c00a9097)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
e44cd7b678a421957c84e4fc0f70280360fd4e1e66f4cabdd1b20b955ee5fcca)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum bc6382f12769c3d87c34522d0d616b7a8c108574c003814e1300938c386655ac)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
f786be86c204680e670f7817376ff376733ebd96b51c31e9c98213078596637f)

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
1ecf057d67137c0e9e1bb0dda57d581690c647b0360c3a617a8dc668919d08de)

- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
4f3d23e6b798f88be587108d8e6a225d796a3d080aef61ea384eb74a1270612a)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum b9fd16bdcc1fcf59fde0d3e0debee500b0b7edfdff69209e84d14393097fe9d2)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
a95922d9b44e64a64723db0c21ac89566515a5a6c87de990af4a9e1f40c7424f)

Ubuntu 22.04 LTS

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
966be12eb32de813ca07e766abf7b5616c0d2e105e9296d920aadaca10e5afdf)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
f2840151d87b7f9cbff68993c25397afd48a16f054abf0f2fd4624662d3087d6)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 01aebdda05640e50a82cae04c5cb6d33ab909dadd917bd834957d4f75ad8c577)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
2e5eba9409abc429828505779c512cd2424719766c0e488f50aee288966cf61d)

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
614f74f101c9c64fff515128c5a59fa23de5047494fe248e8aabdb441092b3e)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
c15d6db77b76bce690749b73b947567eb5f2d76669887843116d0ce56c1f8ea7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum bca8511d5c0a173b0fef326016ce5091b6e6829fa2b3cb45ed5621290ae3e42a)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
2f5b673148b682d7e34619c51b5e8799abe7dc7fd4f046158a0d05320ba24dc1)

Ubuntu 20.04 LTS

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Ubuntu 20.04 LTS sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
86c8394b5ddff91a71194fb87c327efde36baa2380e559c04f9d543a6e74d61b)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
0a4227389fea61e6e7ac7cfa715eb341f7a4eeae9ed10e4c96da2c0dd4a18f9e)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 65b2d926ff9dfbe6c7864bc3a41b3da2383bc731dd199bcef8805a0543fbe612)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
09c2e55bcf72f9e530717950d8c5fdfd48574ae6ccb09a049526ca5b2a3b8aa9)

Windows Server 2025

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Windows Server 2025 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
a903b63fe286f15bf669c0555b1fa4d86b33592ed05af0809acac28c0d3ace16)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum fdef6251f06d77d51fddbc2184d3eec87ddec4fe35b3ac620343eb66c95ddf64)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
6cc9205fe1fc514ddd9774f824e512940d6b1bc4cc0e251265bc46ab99746c28)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
52ed9b08cd0ce100b8dcd3d8e8f411b6201f9f1b27872b19d1136c0bf36a29b8)

Windows Server 2022

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Windows Server 2022 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
a903b63fe286f15bf669c0555b1fa4d86b33592ed05af0809acac28c0d3ace16)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum fdef6251f06d77d51fddbc2184d3eec87ddec4fe35b3ac620343eb66c95ddf64)

- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
6cc9205fe1fc514ddd9774f824e512940d6b1bc4cc0e251265bc46ab99746c28)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
52ed9b08cd0ce100b8dcd3d8e8f411b6201f9f1b27872b19d1136c0bf36a29b8)

Windows Server 2019

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Windows Server 2019 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
a903b63fe286f15bf669c0555b1fa4d86b33592ed05af0809acac28c0d3ace16)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum fdef6251f06d77d51fddbc2184d3eec87ddec4fe35b3ac620343eb66c95ddf64)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
6cc9205fe1fc514ddd9774f824e512940d6b1bc4cc0e251265bc46ab99746c28)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
52ed9b08cd0ce100b8dcd3d8e8f411b6201f9f1b27872b19d1136c0bf36a29b8)

Windows Server 2016

Téléchargez la version 5.15.0 du logiciel pour Windows Server 2016 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
a903b63fe286f15bf669c0555b1fa4d86b33592ed05af0809acac28c0d3ace16)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum fdef6251f06d77d51fddbc2184d3eec87ddec4fe35b3ac620343eb66c95ddf64)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
6cc9205fe1fc514ddd9774f824e512940d6b1bc4cc0e251265bc46ab99746c28)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
52ed9b08cd0ce100b8dcd3d8e8f411b6201f9f1b27872b19d1136c0bf36a29b8)

Le SDK client 5.15 ajoute la prise en charge de la réplication d'un utilisateur sur des clusters clonés à l'aide de la CLI CloudHSM. Le SDK client 5.15 ajoute également des packages d'installation pour la bibliothèque PKCS #11, le fournisseur JCE, la CLI CloudHSM et le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour Windows Server 2025.

Plateformes prises en charge

- Ajout de la prise en charge de Windows Server 2025 pour la bibliothèque PKCS #11, le fournisseur JCE, la CLI CloudHSM et le fournisseur de stockage de clés (KSP).

CLI CloudHSM

- La commande suivante a été ajoutée :
 - Répliquer un utilisateur à l'aide de la CLI CloudHSM

La version 5.14.0

Amazon Linux 2023

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
05e7a3882166c694a7a09bc735f08f91c8145a4215176665eacacdf3e509abe8)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
f4dd9966988418e100c276dc0d521f91afdfc0e6c008dbf8eda446ebaca83c14)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum c4dee5c1173f6a1c7683aedb58e61d329c36933435c416f288d94bc9a68a6b31)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
1fad069fde305450254287e43750d597db9af0cb8fd168300cd5eaed9e2af33a)

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
9f34163d02bce26c1280e589310cda891d27995c50cec0a7fe083100ecff2b69)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
7444a4daad6e4715c82d6c39a7b03a07ee0201a13fe0f98da96acbf9d24abf6c)

- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 3393fe3a0f5c3a9c92106d74b7de074c818e095f97d2cfd600dbd47779b90b37)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum d9a2edce48c5f6646d5a351cb431712f2d2fc62d21f8318e7bb1ce579819d7f4)

Amazon Linux 2

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum 9c47b90bfa0ad51627cdb0dd8f148a56090fbdeb2490f1ab4009170c7b9c1120)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum 215f9768331565085a317585b3dbe0514b251fdc428c96ed32491c4abb9fea56)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum a802f941e95fcbf0ef37775fc096c0d6ae4c916fa08330a9d56defc5f99ff2b7)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum ac10f23dd81264b1d10a0760f62b5006d2b2b66bf1c6378248ca9326afb65a83)

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Amazon Linux 2 sur ARM64 l'architecture :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum f2d1550f043c655ef5d51e2ca14a0416886d99902e0702bd7f30f93b2c563d4d)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum 2c8e2c81af53ba3646d1f947894d84b9b54780bbca79b58f354125e4ac9427c0)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 3f9c881056e6905d46358585db72143b59971958a708fa4ac75cb53994487213)
- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum 6d5985e44c9852409dd3d342239fbbf7d0f9ad43d445e0980153c9b9eafe2b6f)

RHEL 9 (9.2+)

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour RHEL 9 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
c4812210421ff2fa5dac8477a2e6b10552aabd88b1f03d717e044e7293823158)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
3f6aeaa6ae1faae7d8bba1596f358cad1eec9e562cf08aaab9ded92cabe94719)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum bd8f120b08f738ad4d1534b0e32aad903758d5e75d3aba7cb9ff6a77dec533db)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
84f13a9babd767edf90dabb0b14034ec5b2208898123a13966dd6b8519961c27)

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour RHEL 9 sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
3faa1de563aa9773939cab7b39907dcb7b981ed7225019f9070a9dd52db7ae70)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
13b41ac47ef7ee7bf78f585b8347ca4da9ebc296e4fc1e6a0c2ff5b333354ca6)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 06803655ebe54d59c180bb17ac6fe56337bdd58ad0f6fe87c50ff8df32f70258)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
e6b4e9688d0db9d72bbee3450fe19736d640c9931adbd4f4ef73cb7ac2a08cf4)

RHEL 8 (8.3+)

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour RHEL 8 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
e400aeaa6dbf7721f97e71c643a0db4f5f1094fb197fc46dc0ab293de9d16f2d)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
bfcc27d251e62f9eba0fd508e7d08dc62126642d4cdd0b5566183957768b8c54)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum b5500031b572c918a8df4a0347e01c8ea00a7366b865b310bd92427fa1ed53e3)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
000712d0a691efc64a6c5d54bfeb1ab48b315ebb5dd6926b0502e326bf700291)

Ubuntu 24.04 LTS

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
bbec70a198a4b173620b4018accc297ce6a6a80d372706e0101997d6bca35bca)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
fcb77f75bd465b22401a09a20c410985833340295101263b7171cdcc4ac9f980)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum e1fa16aae2f6095c89a8bf392ef2cb9ca4db8853c858904ff90abf4bb491d74b)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
af32e0ac1c5f8c7f8cb40d255abe7c63ce9d981293187a3fb452562fa05756f4)

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Ubuntu 24.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
1232318b084347889f92136536537ca519373683ce39bcec20f6ac3fa2f42d7c)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
1745ee3a33d8e6ea72644e903c55c6a206204cf0a8bea200bc4a7b15736ed801)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 7a44acabbc90c996594ed53661937f9242850823347f7c386f02fc041a97471a)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
e6778bd12c55fd152b50033833531fe569472f4f2bd9927a345eb126e8305739)

Ubuntu 22.04 LTS

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
6b4b1620e9a85267950633b171dd188b7ac7094e371e188fab1bef7a911a16f)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
fee5f0a65fab0f46ad58689af5dc510721581f31364d3be5cbbf79f5d9a60db8)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 5883a3d15e160d65f8e26f185e1ee30f68becad5f6fcd16abc1c4586689800b5)

- [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
7b1a8cd2962f4be7325154c080dabfb820beac5629e272c3a3ebc0e6cab11d27)

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Ubuntu 22.04 LTS sur l'architecture : ARM64

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
8680f63fd74272ea0e4d4c32dfb96b3eb9b60e03483c202d4e9b65ee101a178f)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
c757304e8fc5f38be3bab7ac6d37a35dcb56d31e62f7194da62b3a176593d1d8)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum a78ee59341da56af315d126ec7ed9f0dafa6e99649f659db2436be3863cb035b)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
18931bff869a0bd54846b3296d870fa19beba5652f979352be8fba6307e6d1aa)

Ubuntu 20.04 LTS

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Ubuntu 20.04 LTS sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
f1461c16b135ebcc17deec46aab88bd113ea122b8942fc188d4f05cd03e919a8)
- [OpenSSL Dynamic Engine](#) (SHA256 checksum
89211a7a7ed50eda2dc385c31ea76f1fbabd389ca691204873531d983c3eb0f7)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum f098c32d61a53b073459a75d88b68e377a9b16335874fae060cb10df0da00df0)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
ff91fb930717c917344af2ba344dc6e02bd5abc004dcb6147e9412b67e2aa7ab)

Windows Server 2022

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Windows Server 2022 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
ee5a8e8e85fff7acd0bbafa23740e3981f7dc52e708972b600c2b26603786838)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 2ae0274f09f66981c03fd1e3c264e896ba7cd211168ea31369335db1b3ea2e77)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
3938654f88ce010042e48909e23991e178e411e2bd9e3c9ec25fcb8157c0cd55)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
b026e4d8c11e9ff6f22a7b9e10b8bb29e7572665f0d7978a3cef7d2354b7693f)

Windows Server 2019

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Windows Server 2019 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
ee5a8e8e85fff7acd0bbafa23740e3981f7dc52e708972b600c2b26603786838)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 2ae0274f09f66981c03fd1e3c264e896ba7cd211168ea31369335db1b3ea2e77)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
3938654f88ce010042e48909e23991e178e411e2bd9e3c9ec25fcb8157c0cd55)
- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
b026e4d8c11e9ff6f22a7b9e10b8bb29e7572665f0d7978a3cef7d2354b7693f)

Windows Server 2016

Téléchargez la version 5.14.0 du logiciel pour Windows Server 2016 sur une architecture x86_64 :

- [Bibliothèque PKCS #11](#) (SHA256 checksum
ee5a8e8e85fff7acd0bbafa23740e3981f7dc52e708972b600c2b26603786838)
- [Fournisseur JCE](#) (SHA256 checksum 2ae0274f09f66981c03fd1e3c264e896ba7cd211168ea31369335db1b3ea2e77)
 - [Javadocs pour AWS CloudHSM](#) (SHA256 checksum
173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [Interface de ligne de commande CloudHSM](#) (SHA256 checksum
3938654f88ce010042e48909e23991e178e411e2bd9e3c9ec25fcb8157c0cd55)

- [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\)](#) (SHA256 checksum
b026e4d8c11e9ff6f22a7b9e10b8bb29e7572665f0d7978a3cef7d2354b7693f)

Le SDK client 5.14 prend en charge l'utilisation des clés contrôlées par le quorum et les opérations de gestion des clés à l'aide de la CLI CloudHSM. Le SDK client 5.14 ajoute également le support [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#) pour les plateformes Windows. En outre, le SDK client 5.14 ajoute des packages d'installation pour la bibliothèque PKCS #11, le fournisseur JCE, la CLI CloudHSM et le fournisseur de stockage de clés (KSP) pour Windows Server 2022.

Plateformes prises en charge

- Ajout de la prise en charge de Windows Server 2022 pour la bibliothèque PKCS #11, le fournisseur JCE, la CLI CloudHSM et le fournisseur de stockage de clés (KSP).

CLI CloudHSM

- Ajout de la prise en charge de l'utilisation des clés contrôlées par le quorum et des opérations de gestion des clés.

Fournisseur de stockage de clés (KSP)

- Ajout de la prise en charge du Key Storage Provider (KSP), une API cryptographique spécifique au système d'exploitation Microsoft Windows. Pour de plus amples informations, consultez [Fournisseur de stockage de clés \(KSP\) pour le SDK AWS CloudHSM client 5](#).

La version 5.13.0

Le SDK client 5.13 prend en charge la configuration du protocole TLS mutuel sur les types de clusters hsm2m.medium. Pour plus d'informations sur l'utilisation du protocole TLS mutuel avec CloudHSM, consultez. [Configurer le protocole TLS mutuel entre le client et AWS CloudHSM \(recommandé\)](#) Le SDK client 5.13 ajoute également des packages d'installation pour Ubuntu 24.04 LTS.

Plateformes prises en charge

- Ajout du support pour Ubuntu 24.04 LTS sur x86_64 et ARM64 des architectures pour tous. SDKs

CLI CloudHSM

- Ajout de la possibilité pour les utilisateurs administrateurs d'exécuter la [Répliquer une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#) commande. Le SDK client 5.12 a introduit la commande de réplication des clés à utiliser par les utilisateurs de cryptomonnaies.
- La commande suivante a été ajoutée :
 - [La catégorie mtlis du cluster dans la CLI CloudHSM](#)

Correctifs de bogues et améliorations :

- Correction d'un problème qui réduisait le temps nécessaire au client pour détecter les connexions HSM défectueuses, ce qui permet d'éviter les erreurs de perte de connexion lors des démarrages à chaud en mode Lambda.

La version 5.12.0

Le SDK client 5.12.0 ajoute le support ARM à plusieurs plateformes et améliore les performances pour toutes. SDKs De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la CLI CloudHSM et au fournisseur JCE.

Plateformes prises en charge

- Ajout du support pour Amazon Linux 2023 sur ARM64 l'architecture pour tous SDKs.
- Ajout du support pour Red Hat Enterprise Linux 9 (9.2+) sur ARM64 l'architecture pour tous SDKs.
- Ajout du support pour Ubuntu 22.04 LTS sur ARM64 l'architecture pour tous SDKs.

CLI CloudHSM

- La commande suivante a été ajoutée :
 - [Répliquer une clé à l'aide de la CLI CloudHSM](#)
- Ajout de la prise en charge de la connexion à plusieurs clusters. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connexion à plusieurs clusters à l'aide de la CLI CloudHSM](#).

Fournisseur JCE

- Ajouté KeyReferenceSpec pour récupérer des clés à l'aide KeyStoreWithAttributes de.

- Ajouté getKeys pour récupérer plusieurs clés à la fois en utilisant KeyStoreWithAttributes.

Améliorations des performances

- Améliorations des performances pour le NoPadding fonctionnement de l'AES CBC pour tous SDKs.

La version 5.11.0

Le SDK client 5.11.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités, améliore la stabilité et inclut des corrections de bogues pour tous. SDKs

Plateformes prises en charge

- Ajout du support pour Amazon Linux 2023 et RHEL 9 (9.2+) pour tous. SDKs
- Suppression du support pour Ubuntu 18.04 LTS en raison de sa récente fin de vie.
- Suppression du support pour Amazon Linux en raison de sa récente fin de vie.

CLI CloudHSM

- Les commandes suivantes ont été ajoutées :
 - [La catégorie de signes cryptographiques dans la CLI CloudHSM](#)
 - [La catégorie de vérification cryptographique dans la CLI CloudHSM](#)
 - [Importer une clé au format PEM avec la CLI CloudHSM](#)
 - [La commande key unwrap dans la CLI CloudHSM](#)
 - [La commande key wrap dans la CLI CloudHSM](#)
- [Exporter une clé asymétrique avec la CLI CloudHSM](#) prend désormais en charge l'exportation de clés publiques.

OpenSSL Dynamic Engine

- Le moteur dynamique AWS CloudHSM OpenSSL est désormais pris en charge sur les plateformes installées avec une version de bibliothèque OpenSSL 3.x. Cela inclut Amazon Linux 2023, RHEL 9 (9.2+) et Ubuntu 22.04.

JCE

- Ajout du support pour JDK 17 et JDK 21.
- Ajout de la prise en charge des clés AES à utiliser pour les opérations HMAC.
- Le nouvel attribut clé a été ajouté ID.
- Introduction d'une nouvelle `DataExceptionCause` variante pour l'épuisement des clés : `DataExceptionCause.KEY_EXHAUSTED`.

Correctifs de bogues et améliorations :

- La longueur maximale de l'attribut `label` a été augmentée de 126 à 127 caractères.
- Correction d'un bug qui empêchait le déballage des clés EC à l'aide du RsaOaep mécanisme.
- Résolution d'un problème connu lié à l'opération `GetKey` dans le fournisseur JCE. Pour plus d'informations, consultez [Problème : fuite de mémoire du SDK client 5 avec les opérations GetKey](#).
- Enregistrement amélioré SDKs pour toutes les clés Triple DES qui ont atteint leur limite maximale de blocs de chiffrement, conformément à la norme FIPS 140-2.
- Ajout de problèmes connus pour le moteur dynamique OpenSSL. Consultez [Problèmes connus liés au moteur dynamique OpenSSL pour AWS CloudHSM](#) pour plus de détails.

La version 5.10.0

Le SDK client 5.10.0 améliore la stabilité et inclut des corrections de bogues pour tous SDKs

CLI CloudHSM

- Ajout de nouvelles commandes permettant aux clients de gérer les clés à l'aide de l'interface de ligne de commande CloudHSM, notamment :
 - Création de clés symétriques et de paires de clés asymétriques
 - Partage et annulation du partage de clés
 - Liste et filtre des clés à l'aide des attributs clés
 - Affichage des attributs des clés
 - Génération des fichiers de référence clés
 - Suppression des clés
- Amélioration de la journalisation des erreurs

- Ajout du support pour les commandes Unicode multilignes en mode interactif

Correctifs de bogues et améliorations :

- Performances améliorées pour l'importation, le déballage, la dérivation et la création de clés de session pour tous. SDKs
- Correction d'un bogue dans le fournisseur JCE qui empêchait la suppression des fichiers temporaires à la sortie.
- Correction d'un bogue qui provoquait une erreur de connexion HSMs dans certaines conditions après le remplacement du cluster.
- Format de sortie getVersion JCE modifié pour gérer les numéros de version mineurs importants et inclure le numéro de correctif.

Plateformes prises en charge

- Ajout du support pour Ubuntu 22.04 avec JCE, PKCS #11 et interface de ligne de commande CloudHSM (la prise en charge pour OpenSSL Dynamic Engine n'est pas encore disponible).

version 5.9.0

Le SDK client 5.9.0 améliore la stabilité et inclut des corrections de bogues pour tous. SDKs Une optimisation a été réalisée pour que tout le SDKs monde informe les applications d'une défaillance de fonctionnement immédiatement lorsqu'un HSM est déterminé indisponible. Cette version inclut des améliorations de performances pour JCE.

Fournisseur JCE

- Performances améliorées
- Correction d'un [problème connu](#) d'épuisement du pool de sessions

AWS CloudHSM versions obsolètes du SDK client

Les versions 5.8.0 et antérieures sont obsolètes. Nous vous déconseillons d'utiliser des versions obsolètes dans les charges de travail de production. Nous ne fournissons pas de mises à jour rétrocompatibles pour les versions obsolètes, et nous n'hébergeons pas de versions obsolètes à

télécharger. Si vous subissez un impact sur la production lors de l'utilisation de versions obsolètes, vous devez effectuer une mise à niveau pour obtenir des correctifs logiciels.

Versions obsolètes du SDK client 5

Cette section répertorie les versions obsolètes du SDK client 5.

Version 5.8.0

La version 5.8.0 introduit l'authentification par quorum pour la CLI CloudHSM, le support utilisateur pour JCESSL/TLS offload with JSSE, multi-slot support for PKCS #11, multi-cluster/multi, l'extraction des clés avec JCE, la prise en charge de KeyFactory pour JCE, de nouvelles configurations de nouvelle tentative pour les codes de retour non terminaux, et inclut une stabilité améliorée et des corrections de bogues pour tous. SDKs

Bibliothèque PKCS #11

- Ajout de la prise en charge de la configuration à emplacements multiples.

Fournisseur JCE

- Ajout de l'extraction de clés basée sur la configuration.
- Ajout de la prise en charge des configurations multi-clusters et multi-utilisateurs.
- Ajout du support pour le déchargement SSL et TLS avec JSSE.
- Ajout d'un support de déballage pour. AES/CBC/NoPadding
- Ajout de nouveaux types d'usines clés : SecretKeyFactory et KeyFactory.

Interface de ligne de commande CloudHSM

- Ajout de la prise en charge de l'authentification par quorum

Version 5.7.0

La version 5.7.0 introduit l'interface de ligne de commande CloudHSM et inclut un nouvel algorithme de code d'authentification de message basé sur le chiffrement (CMAC). Cette version ajoute l'architecture ARM sur Amazon Linux 2. Les Javadocs du fournisseur JCE sont désormais disponibles pour AWS CloudHSM.

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.
- Désormais pris en charge sur l'architecture ARM avec Amazon Linux 2.
- Algorithmes
 - CKM_AES_CMAC (signer et vérifier)

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.
- Désormais pris en charge sur l'architecture ARM avec Amazon Linux 2.

Fournisseur JCE

- Correctifs et amélioration de la stabilité.
- Algorithmes
 - AESCMAC

Version 5.6.0

La version 5.6.0 inclut un nouveau support de mécanisme pour la bibliothèque PKCS #11 et le fournisseur JCE. De plus, la version 5.6 prend en charge Ubuntu 20.04.

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.
- Mécanismes
 - CKM_RSA_X_509, pour les modes de chiffrement, de déchiffrement, de signature et de vérification

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Correctifs et amélioration de la stabilité.
- Chiffrements
 - RSA/ECB/NoPadding, pour les modes de chiffrement et de déchiffrement

Clés prises en charge

- EC avec les courbes secp224r1 et secp521r1

Plateformes prises en charge

- Ajout de la prise en charge d'Ubuntu 20.04

Version 5.5.0

La version 5.5.0 ajoute le support pour l'intégration d'OpenJDK 11, Keytool et Jarsigner, ainsi que des mécanismes supplémentaires au fournisseur JCE. Résout un [problème connu](#) concernant une KeyGenerator classe interprétant incorrectement le paramètre de taille de clé en nombre d'octets au lieu de bits.

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Support pour les utilitaires Keytool et Jarsigner
- Support d'OpenJDK 11 sur toutes les plateformes
- Chiffrements
 - AES/CBC/NoPaddingMode de chiffrement et de déchiffrement
 - AES/ECB/PKCS5Padding Mode de chiffrement et de déchiffrement

- AES/CTR/NoPaddingMode de chiffrement et de déchiffrement
- AES/GCM/NoPaddingMode envelopper et déballer
- DESede/ECB/PKCS5Padding Mode de chiffrement et de déchiffrement
- DESede/CBC/NoPaddingMode de chiffrement et de déchiffrement
- AESWrap/ECB/NoPaddingMode envelopper et déballer
- AESWrap/ECB/PKCS5Padding Mode envelopper et déballer
- AESWrap/ECB/ZeroPaddingMode envelopper et déballer
- RSA/ECB/PKCS1Padding Mode envelopper et déballer
- RSA/ECB/OAEPPaddingMode envelopper et déballer
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-1 Mode ANDMGF1 rembourrage, emballage et déballage
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-224 Mode de ANDMGF1 rembourrage, d'emballage et de déballage
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-256 Mode de ANDMGF1 rembourrage, d'emballage et de déballage
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-384 Mode ANDMGF1 rembourrage, emballage et déballage
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-512 Mode de ANDMGF1 rembourrage, d'emballage et de déballage
- RSAAESWrap/ECB/OAEPPaddingMode envelopper et déballer
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-1 Mode ANDMGF1 rembourrage, emballage et déballage
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-224 Mode de ANDMGF1 rembourrage, d'emballage et de déballage
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-256 Mode de ANDMGF1 rembourrage, d'emballage et de déballage
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-384 Mode ANDMGF1 rembourrage, emballage et déballage
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-512 Mode de ANDMGF1 rembourrage, d'emballage et de déballage
- KeyFactory et SecretKeyFactory
 - RSA – Clés RSA de 2 048 bits à 4 096 bits, par incréments de 256 bits
 - AES – Clés AES de 128, 192 et 256 bits
 - Paires de clés EC pour courbes NIST secp256r1 (P-256), secp384r1 (P-384) et secp256k1
 - DESede (3DS)
 - GenericSecret
- HMAC – avec prise en SHA1 charge du SHA224 SHA256 hachage, SHA384,, SHA512
- Signature et vérification

- RSASSA-PSS
- SHA1withRSA/PSS
- SHA224withRSA/PSS
- SHA256withRSA/PSS
- SHA384withRSA/PSS
- SHA512withRSA/PSS
- SHA1withRSAandMGF1
- SHA224withRSAandMGF1
- SHA256withRSAandMGF1
- SHA384withRSAandMGF1
- SHA512withRSAandMGF1

Version 5.4.2

La version 5.4.2 inclut une stabilité améliorée et des corrections de bugs pour tous SDKs. Il s'agit également de la dernière version de la plateforme CentOS 8. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site Web CentOS](#).

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 5.4.1

La version 5.4.1 résout un [problème connu](#) avec la bibliothèque PKCS #11. Il s'agit également de la dernière version de la plateforme CentOS 8. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site Web CentOS](#).

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 5.4.0

La version 5.4.0 ajoute le support initial du fournisseur JCE pour toutes les plateformes. Le fournisseur JCE est compatible avec OpenJDK 8.

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Types de clé
 - RSA – Clés RSA de 2 048 bits à 4 096 bits, par incréments de 256 bits.
 - AES – Clés AES de 128, 192 et 256 bits.
 - Paires de clés ECC pour courbes NIST secp256r1 (P-256), secp384r1 (P-384) et secp256k1.
 - DESede (3DS)
 - HMAC — avec SHA1,,, SHA224 SHA256 SHA384, support de SHA512 hachage.
- Chiffrements (chiffrement et déchiffrement uniquement)
 - AES/GCM/NoPadding
 - AES/ECB/NoPadding

- AES/CBC/PKCS5) Rembourrage
- DESede/ECB/NoPadding
- DESede/CBC/PKCS5) Rembourrage
- AES/CTR/NoPadding
- RSA/ECB/PKCS1 rembourrage
- RSA/ECB/OAEPPadding
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-1 ANDMGF1 Rembourrage
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-224 Rembourrage ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-256 Rembourrage ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-384 Rembourrage ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-512 Rembourrage ANDMGF1
- Récapitulatifs
 - SHA-1
 - SHA-224
 - SHA-256
 - SHA-384
 - SHA-512
- Signature et vérification
 - NONEwithRSA
 - SHA1withRSA
 - SHA224withRSA
 - SHA256withRSA
 - SHA384withRSA
 - SHA512withRSA
 - NONEwithECDSA
 - SHA1withECDSA
 - SHA224withECDSA
 - SHA256withECDSA
 - SHA384withECDSA
 - SHA512withECDSA

- Intégration avec Java KeyStore

Version 5.3.0

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Ajoutez la prise en charge de l'ECDSA sign/verify avec les courbes P-256, P-384 et secp256k1.
- Ajoutez le support pour les plateformes : Amazon Linux, Amazon Linux 2, CentOS 7.8+, RHEL 7 (7.8+).
- Ajout de la prise en charge pour OpenSSL version 1.0.2
- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Types de clé
 - RSA – Clés RSA de 2 048 bits à 4 096 bits, par incréments de 256 bits.
 - AES – Clés AES de 128, 192 et 256 bits.
 - Paires de clés EC pour courbes NIST secp256r1 (P-256), secp384r1 (P-384) et secp256k1.
 - DESede (3DS)
 - HMAC — avec SHA1,,, SHA224 SHA256 SHA384, support de SHA512 hachage.
- Chiffrements (chiffrement et déchiffrement uniquement)
 - AES/GCM/NoPadding
 - AES/ECB/NoPadding
 - AES/CBC/PKCS5 Rembourrage
 - DESede/ECB/NoPadding
 - DESede/CBC/PKCS5 Rembourrage
 - AES/CTR/NoPadding
 - RSA/ECB/PKCS1 rembourrage
 - RSA/ECB/OAEPPadding

- RSA/ECB/OAEPWithSHA-1 ANDMGF1 Rembourrage
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-224 Rembourrage ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-256 Rembourrage ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-384 Rembourrage ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-512 Rembourrage ANDMGF1
- Récapitulatifs
 - SHA-1
 - SHA-224
 - SHA-256
 - SHA-384
 - SHA-512
- Signature et vérification
 - NONEwithRSA
 - SHA1withRSA
 - SHA224withRSA
 - SHA256withRSA
 - SHA384withRSA
 - SHA512withRSA
 - NONEwithECDSA
 - SHA1withECDSA
 - SHA224withECDSA
 - SHA256withECDSA
 - SHA384withECDSA
 - SHA512withECDSA
- Intégration avec Java KeyStore

Version 5.2.1

Bibliothèque PKCS #11

Versions obsolètes du SDK client 5

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 5.2.0

La version 5.2.0 ajoute la prise en charge de Types de clé et de mécanismes supplémentaires à la bibliothèque PKCS #11.

Bibliothèque PKCS #11

Types de clé

- ECDSA — Courbes P-224, P-256, P-384, P-521 et secp256k1
- Triple DES (3DES)

Mécanismes

- CKM_EC_KEY_PAIR_GEN
- CKM__KEY_GEN DES3
- CKM__CBC DES3
- CKM__CBC_PAD DES3
- CKM__BCE DES3
- CKM_ECDSA
- CKM_ECDSA_SHA1
- CKM_ECDSA_SHA224
- CKM_ECDSA_SHA256
- CKM_ECDSA_SHA384
- CKM_ECDSA_SHA512
- CKM_RSA_PKCS pour chiffrer/déchiffrer

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 5.1.0

La version 5.1.0 ajoute la prise en charge de mécanismes supplémentaires à la bibliothèque PKCS #11.

Bibliothèque PKCS #11

Mécanismes

- CKM_RSA_PKCS pour l'encapsulation/le désencapsulation
- CKM_RSA_PKCS_PSS
- CKM__RSA_PKCS_PSS SHA1
- CKM__RSA_PKCS_PSS SHA224
- CKM__RSA_PKCS_PSS SHA256
- CKM__RSA_PKCS_PSS SHA384
- CKM__RSA_PKCS_PSS SHA512
- CKM_AES_ECB
- CKM_AES_CTR
- CKM_AES_CBC
- CKM_AES_CBC_PAD
- CKM__108_COUNTER_KDF SP800
- CKM_GENERIC_SECRET_KEY_GEN
- CKM_SHA_1_HMAC
- CKM__HMAC SHA224
- CKM__HMAC SHA256
- CKM__HMAC SHA384
- CKM__HMAC SHA512
- CKM_RSA_PKCS_OAEP uniquement Wrap/Unwrap
- CKM_RSA_AES_KEY_WRAP
- CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD
- CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP__PAD PKCS5

- CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD

Opérations d'API

- C_CreateObject
- C_DeriveKey
- C_WrapKey
- C_UnWrapKey

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 5.0.1

La version 5.0.1 ajoute le support initial pour OpenSSL Dynamic Engine.

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Version initiale d'OpenSSL Dynamic Engine.
- Cette version propose une prise en charge initiale des types de clés et d'OpenSSL APIs :
 - Génération de clés RSA de 2 048, 3 072 et 4 096 bits
 - OpenSSL APIs :
 - [RSA Sign](#) à l'aide de RSA PKCS avec SHA1 /224/256/384/512 et RSA PSS
 - [Génération de clés RSA](#)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [OpenSSL Dynamic Engine](#).

- Plateformes prises en charge : CentOS 8.3+, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3+, and Ubuntu 18.04 LTS
 - Pré-requis : OpenSSL 1.1.1

Pour plus d'informations, consultez [Plateformes prises en charge](#).

- Support du SSL/TLS déchargement sur CentOS 8.3+, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 et Ubuntu 18.04 LTS, y compris NGINX 1.19 (pour certaines suites de chiffrement).

Pour plus d'informations, consultez Déchargement [SSL/TLS sous Linux à l'aide de Tomcat ou Déchargement SSL/TLS sous Linux à l'aide](#) de NGINX ou Apache.

Version 5.0.0

La version 5.0.0 est la première.

Bibliothèque PKCS #11

- Il s'agit de la version initiale.

Introduction à la prise en charge de la bibliothèque PKCS #11 dans le SDK client version 5.0.0

Cette section décrit la prise en charge des Types de clé, des mécanismes, des opérations d'API et des attributs du SDK client version 5.0.0.

Types de clé :

- AES – Clés AES de 128, 192 et 256 bits
- RSA – Clés RSA de 2 048 bits à 4 096 bits, par incréments de 256 bits

Mécanismes :

- CKM_AES_GCM
- CKM_EC_AES_KEY_GEN
- CKM_CLOUDHSM_AES_GCM
- CKM_RSA_PKCS
- CKM_RSA_X9_31_KEY_PAIR_GEN
- CKM_SHA1
- CKM__RSA_PKCS SHA1
- CKM_SHA224
- CKM__RSA_PKCS SHA224
- CKM_SHA256

- CKM__RSA_PKCS SHA256
- CKM_ SHA384
- CKM__RSA_PKCS SHA384
- CKM_ SHA512
- CKM__RSA_PKCS SHA512

Opérations d'API :

- C_ CloseAllSessions
- C_ CloseSession
- C_ Decrypt
- C_ DecryptFinal
- C_ DecryptInit
- C_ DecryptUpdate
- C_ DestroyObject
- C_ Digest
- C_ DigestFinal
- C_ DigestInit
- C_ DigestUpdate
- C_ Encrypt
- C_ EncryptFinal
- C_ EncryptInit
- C_ EncryptUpdate
- C_ Finalize
- C_ FindObjects
- C_ FindObjectsFinal
- C_ FindObjectsInit
- C_ GenerateKey
- C_ GenerateKeyPair

- C_GenerateRandom
- C_GetAttributeValue
- C_GetFunctionList
- C_GetInfo
- C_GetMechanismInfo
- C_GetMechanismList
- C_GetSessionInfo
- C_GetSlotInfo
- C_GetSlotList
- C_GetTokenInfo
- C_Initialize
- C_Login
- C_Logout
- C_OpenSession
- C_Sign
- C_SignFinal
- C_SignInit
- C_SignUpdate
- C_Verify
- C_VerifyFinal
- C_VerifyInit
- C_VerifyUpdate

Attributs :

- GenerateKeyPair
 - Tous les attributs clés RSA
- GenerateKey
 - Tous les attributs clés AES
- GetAttributeValue

- Tous les attributs clés RSA
- Tous les attributs clés AES

Exemples :

- [Générer des clés \(AES, RSA, EC\)](#)
- [Afficher les attributs des clés](#)
- [Chiffrer et déchiffrer les données avec AES GCM](#)
- [Signer et vérifier les données avec RSA](#)

Versions obsolètes du SDK client 3

Cette section répertorie les versions obsolètes du SDK client 3.

La version 3.4.4

La version 3.4.4 ajoute des mises à jour au fournisseur JCE.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Bibliothèque PKCS #11

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

OpenSSL Dynamic Engine

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Fournisseur JCE

- Mise à jour de log4j vers la version 2.17.1.

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Version 3.4.3

La version 3.4.3 ajoute des mises à jour au fournisseur JCE.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Bibliothèque PKCS #11

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

OpenSSL Dynamic Engine

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Fournisseur JCE

- Mise à jour vers la version 2.17.0 de log4j

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Version 3.4.2

La version 3.4.2 ajoute des mises à jour au fournisseur JCE.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Bibliothèque PKCS #11

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

OpenSSL Dynamic Engine

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Fournisseur JCE

- Mise à jour de log4j vers la version 2.16.0.

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Version 3.4.1

La version 3.4.1 ajoute des mises à jour au fournisseur JCE.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Bibliothèque PKCS #11

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

OpenSSL Dynamic Engine

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Fournisseur JCE

- Mise à jour de log4j vers la version 2.15.0.

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Version 3.4.0

La version 3.4.0 ajoute des mises à jour à tous les composants.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 3.3.2

La version 3.3.2 résout un [problème](#) avec le script client_info.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Bibliothèque PKCS #11

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

OpenSSL Dynamic Engine

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Fournisseur JCE

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Version 3.3.1

La version 3.3.1 ajoute des mises à jour à tous les composants.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 3.3.0

La version 3.3.0 ajoute l'authentification à deux facteurs (2FA) et d'autres améliorations.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Ajout de l'authentification 2FA pour les responsables de chiffrement (CO). Pour de plus amples informations, consultez [Gestion de l'authentification à deux facteurs pour les responsables de chiffrement](#).
- Suppression du support de plate-forme pour RedHat Enterprise Linux 6 et CentOS 6. Pour en savoir plus, consultez [Prise en charge de Linux](#).

- Ajout d'une version autonome de CMU à utiliser avec le SDK client 5 ou le SDK client 3. Il s'agit de la même version de CMU incluse dans le démon client de la version 3.3.0. Vous pouvez désormais télécharger le CMU sans télécharger le démon client.

Bibliothèque PKCS #11

- Correctifs et amélioration de la stabilité.
- Suppression du support de plate-forme pour RedHat Enterprise Linux 6 et CentOS 6. Pour en savoir plus, consultez [Prise en charge de Linux](#).

OpenSSL Dynamic Engine

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence
- Suppression du support de plate-forme pour RedHat Enterprise Linux 6 et CentOS 6. Pour en savoir plus, consultez [Prise en charge de Linux](#).

Fournisseur JCE

- Correctifs et amélioration de la stabilité.
- Suppression du support de plate-forme pour RedHat Enterprise Linux 6 et CentOS 6. Pour en savoir plus, consultez [Prise en charge de Linux](#).

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Version 3.2.1

La version 3.2.1 ajoute une analyse de conformité entre l' AWS CloudHSM implémentation de la bibliothèque PKCS #11 et la norme PKCS #11, les nouvelles plateformes et d'autres améliorations.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Ajoutez le support de plateforme pour CentOS 8, RHEL 8 et Ubuntu 18.04 LTS. Pour plus d'informations, consultez [???](#).

Bibliothèque PKCS #11

- [Rapport de conformité de la bibliothèque PKCS #11 pour le SDK client 3.2.1](#)
- Ajoutez le support de plateforme pour CentOS 8, RHEL 8 et Ubuntu 18.04 LTS. Pour plus d'informations, consultez [???](#).

OpenSSL Dynamic Engine

- Aucun support pour CentOS 8, RHEL 8 et Ubuntu 18.04 LTS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [???](#).

Fournisseur JCE

- Ajoutez le support de plateforme pour CentOS 8, RHEL 8 et Ubuntu 18.04 LTS. Pour plus d'informations, consultez [???](#).

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 3.2.0

La version 3.2.0 ajoute la prise en charge du masquage des mots de passe et d'autres améliorations.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Permet de masquer votre mot de passe lorsque vous utilisez des outils de ligne de commande. Pour plus d'informations, consultez [loginHSM et logoutHSM](#) (cloudhsm-mgmt_util) et [loginHSM et logoutHSM](#) (key_mgmt_util).

Bibliothèque PKCS #11

- Ajoute la prise en charge du hachage de données volumineuses dans le logiciel pour certains mécanismes PKCS #11 qui n'étaient pas pris en charge auparavant. Pour plus d'informations, consultez [Versions prises en charge](#).

OpenSSL Dynamic Engine

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Fournisseur JCE

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

Version 3.1.2

La version 3.1.2 ajoute des mises à jour au fournisseur JCE.

AWS CloudHSM Logiciel client

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Bibliothèque PKCS #11

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

OpenSSL Dynamic Engine

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Fournisseur JCE

- Mise à jour de log4j vers la version 2.13.3

Windows (fournisseurs KSP et CNG)

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Version 3.1.1

AWS CloudHSM Logiciel client

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Bibliothèque PKCS #11

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

OpenSSL Dynamic Engine

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Fournisseur JCE

- Correctifs de bogues et améliorations de performances

Windows (CNG, KSP)

- Mise à jour de la version à des fins de cohérence

Version 3.1.0

La version 3.1.0 ajoute un [encapsulage de clés AES conforme aux normes](#).

AWS CloudHSM Logiciel client

- Nouvelle exigence pour la mise à niveau : la version de votre client doit correspondre à la version de toutes les bibliothèques logicielles que vous utilisez. Pour mettre à niveau le client, vous devez utiliser une commande par lots qui met à niveau le client et toutes les bibliothèques en même temps. Pour plus d'informations, consultez [Mise à niveau du SDK client 3](#).
- Key_mgmt_util (KMU) inclut les mises à jour suivantes :
 - Ajout de deux nouvelles méthodes d'encapsulage de clés AES : encapsulage de clés AES conforme aux normes avec remplissage à l'aide de zéros et encapsulage de clés AES sans remplissage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [wrapKey](#) et [unwrapKey](#).
 - Impossible de spécifier un IV personnalisé lors de l'encapsulation d'une clé à l'aide de AES_KEY_WRAP_PAD_PKCS5. Pour plus d'informations, consultez [Encapsulage des clés AES](#).

Bibliothèque PKCS #11

- Ajout de deux nouvelles méthodes d'encapsulation de clés AES : encapsulage de clés AES conforme aux normes avec remplissage à l'aide de zéros et encapsulage de clés AES sans remplissage. Pour plus d'informations, consultez [Encapsulation des clés AES](#).
- Vous pouvez configurer la longueur du salt pour les signatures RSA-PSS. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, consultez la section [Longueur de sel configurable pour les signatures RSA-PSS activées](#). [GitHub](#)

OpenSSL Dynamic Engine

- **CHANGEMENT DÉCISIF** : Les suites de chiffrement TLS 1.0 et 1.2 ne SHA1 sont pas disponibles dans OpenSSL Engine 3.1.0. Ce problème sera résolu sous peu.
- Si vous avez l'intention d'installer la bibliothèque OpenSSL Dynamic Engine sur RHEL 6 ou CentOS 6, consultez un [problème connu](#) concernant la version OpenSSL par défaut installée sur ces systèmes d'exploitation.
- Correctifs et améliorations de la stabilité

Fournisseur JCE

- **CHANGEMENT RADICAL** : Pour résoudre un problème de conformité avec l'extension de cryptographie Java (JCE), l'encapsulation et le déballage AES utilisent désormais correctement l'AESWrap algorithme au lieu de l'algorithme AES. Cela signifie que `Cipher.WRAP_MODE` les `Cipher.UNWRAP_MODE` mécanismes AES/ECB AES/CBC ne fonctionnent plus.

Pour mettre à niveau vers la version 3.1.0 du client, vous devez mettre à jour votre code. Si vous avez déjà des clés encapsulées, vous devez porter une attention particulière au mécanisme que vous utilisez pour désencapsuler et à la façon dont les valeurs IV par défaut ont changé. Si vous avez encapsulé des clés avec la version 3.0.0 ou antérieure du client, vous devez les utiliser dans la version 3.1.1 AESWrap/ECB/PKCS5Padding pour déballer vos clés existantes. Pour plus d'informations, consultez [Encapsulation des clés AES](#).

- Vous pouvez répertorier plusieurs clés avec la même étiquette à partir du fournisseur Java. Pour savoir comment parcourir toutes les touches disponibles, voir [Rechercher toutes les touches activées](#) [GitHub](#).
- Vous pouvez définir des valeurs plus restrictives pour les attributs lors de la création des clés, notamment en spécifiant différentes étiquettes pour les clés publiques et privées. Pour plus d'informations, consultez [Attributs Java pris en charge](#).

Windows (CNG, KSP)

- Correctifs et amélioration de la stabilité.

AWS CloudHSM end-of-life Versions du SDK client

Les versions AWS CloudHSM clientes suivantes ont atteint la fin du support. Ces versions AWS CloudHSM du client ne sont plus compatibles avec le service et ne recevront pas de mises à jour. Pour préserver la sécurité de votre application, vous AWS CloudHSM pouvez refuser les connexions provenant de versions dont le support est arrivé à expiration.

- Le support des versions 3.4.4 et antérieures du SDK est arrivé à expiration.
- Le support des versions 5.8.0 et antérieures du SDK est arrivé à expiration.

Historique du document

Cette rubrique décrit les mises à jour importantes du Guide de l'utilisateur AWS CloudHSM .

Rubriques

- [Mises à jour récentes](#)
- [Mises à jour antérieures](#)

Mises à jour récentes

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à cette documentation depuis avril 2018. En plus des principales modifications répertoriées ici, nous mettons fréquemment à jour la documentation pour améliorer les descriptions et les exemples, et pour répondre aux commentaires que vous nous envoyez. Pour recevoir une notification concernant les modifications importantes, utilisez le lien figurant dans le coin supérieur droit pour vous abonner aux flux RSS.

Pour plus de détails sur les nouvelles versions, consultez [Téléchargements pour AWS CloudHSM le SDK client](#)

Modification	Description	Date
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.17.0 du AWS CloudHSM client.	6 janvier 2026
Liens de téléchargement du fournisseur OpenSSL ajoutés	Ajout de liens AWS CloudHSM de téléchargement du fournisseur OpenSSL vers la version 5.17 du client.	6 janvier 2026
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.16.2 du AWS CloudHSM client.	16 septembre 2025
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.16.1 du AWS CloudHSM client.	25 juin 2025
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.16.0 du AWS CloudHSM client.	1er mai 2025

Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.15.0 du AWS CloudHSM client.	03 février 2025
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.14.0 du AWS CloudHSM client.	26 novembre 2024
Nouveau type de HSM et nouveau mode cluster	Ajout du support pour la création (hsm2m.medium) en mode FIPS de clusters.	20 août 2024
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.13.0 du AWS CloudHSM client.	13 août 2024
Nouveau type de HSM et nouveau mode cluster	Lancement d'un nouveau type de HSM (hsm2m.medium) et d'un nouveau mode cluster (non FIPS).	10 juin 2024
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.12.0 du AWS CloudHSM client.	20 mars 2024
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.11.0 du AWS CloudHSM client.	17 janvier 2024
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.10.0 du AWS CloudHSM client.	28 juillet 2023
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 5.9.0.	23 mai 2023
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 5.8.0.	16 mars 2023
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.7.0 du AWS CloudHSM client.	16 novembre 2022
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 5.6.0.	1er septembre 2022

Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.5.0 du AWS CloudHSM client.	13 mai 2022
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 5.4.2.	18 mars 2022
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 5.4.1.	10 février 2022
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.4.0 du fournisseur AWS CloudHSM JCE pour les plateformes Windows.	1er février 2022
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 5.4.0, qui ajoute le support initial du fournisseur JCE pour toutes les plateformes Linux.	28 janvier 2022
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 5.3.0.	3 janvier 2022
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 3.4.4 du AWS CloudHSM client.	3 janvier 2022
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 3.4.3.	20 décembre 2021
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 3.4.2 du AWS CloudHSM client.	15 décembre 2021
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 3.4.1 du AWS CloudHSM client.	10 décembre 2021
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.2.1 du AWS CloudHSM client.	4 octobre 2021

Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 3.4.0.	25 août 2021
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.2.0 du AWS CloudHSM client.	3 août 2021
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 3.3.2.	2 juillet 2021
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.1.0 du AWS CloudHSM client.	1er juin 2021
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 3.3.1 du AWS CloudHSM client.	26 avril 2021
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.0.1 du AWS CloudHSM client.	08 avril 2021
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 5.0.0 du AWS CloudHSM client.	12 mars 2021
Ajout de nouveau contenu	Ajout d'une interface VPC Endpoint, une fonctionnalité AWS qui vous permet de créer une connexion privée entre votre VPC AWS CloudHSM sans avoir besoin d'un accès via Internet ou via un appareil NAT, une connexion VPN ou une connexion. Direct Connect	10 février 2021
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 3.3.0.	3 février 2021
Ajout de nouveau contenu	Ajout de la conservation gérée des sauvegardes, une fonctionnalité qui supprime automatiquement les anciennes sauvegardes.	18 novembre 2020

Ajout de nouveau contenu	Ajout d'un rapport de conformité qui analyse l'implémentation du SDK AWS CloudHSM client 3.2.1 de la bibliothèque PKCS #11 avec la norme PKCS #11.	29 octobre 2020
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 3.2.1 du AWS CloudHSM client.	8 octobre 2020
Ajout de nouveau contenu	Ajout d'une documentation décrivant les principaux paramètres de synchronisation dans AWS CloudHSM.	1 septembre 2020
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 3.2.0.	31 août 2020
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 3.1.2.	30 juillet 2020
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 3.1.1 du AWS CloudHSM client.	3 juin 2020
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 3.1.0.	21 mai 2020
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 3.0.1 du AWS CloudHSM client.	20 avril 2020
Ajout d'une nouvelle version	Publication de la version AWS CloudHSM client 3.0.0 pour la plate-forme Windows Server.	30 octobre 2019
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version AWS CloudHSM client 3.0.0 pour toutes les plateformes, à l'exception de Windows.	22 octobre 2019

Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 2.0.4 du AWS CloudHSM client.	26 août 2019
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 2.0.3 du AWS CloudHSM client.	13 mai 2019
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 2.0.1 du AWS CloudHSM client.	21 mars 2019
Ajout d'une nouvelle version	A publié la version 2.0.0 du AWS CloudHSM client.	6 février 2019
Prise en charge de régions supplémentaires	Ajout du AWS CloudHSM support pour les régions UE (Stockholm) et AWS GovCloud (US-Est).	19 décembre 2018
Ajout d'une nouvelle version	Sortie de la version 1.1.2 du AWS CloudHSM client pour Windows.	20 novembre 2018
Mise à jour des problèmes connus	Du contenu a été ajouté au guide de dépannage.	le 8 novembre 2018
Ajout d'une nouvelle version	Publication de la version 1.1.2 du AWS CloudHSM client pour les plateformes Linux.	le 8 novembre 2018
Prise en charge de régions supplémentaires	AWS CloudHSM Support supplémentaire pour les régions de l'UE (Paris) et de l'Asie-Pacifique (Séoul).	24 octobre 2018
Ajout de nouveau contenu	Ajout de la possibilité de supprimer et de restaurer AWS CloudHSM les sauvegardes.	10 septembre 2018

Ajout de nouveau contenu	Ajout de la livraison automatique des journaux d'audit à Amazon CloudWatch Logs.	13 août 2018
Ajout de nouveau contenu	Ajout de la possibilité de copier une sauvegarde de AWS CloudHSM cluster entre les régions.	30 juillet 2018
Prise en charge de régions supplémentaires	AWS CloudHSM Support supplémentaire pour la région de l'UE (Londres).	13 juin 2018
Ajout de nouveau contenu	Ajout de la prise en charge des AWS CloudHSM clients et des bibliothèques pour Amazon Linux 2, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, CentOS 6, CentOS 7 et Ubuntu 16.04 LTS.	10 mai 2018
Ajout d'une nouvelle version	Ajout d'un AWS CloudHSM client Windows.	30 avril 2018

Mises à jour antérieures

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées par rapport à la AWS CloudHSM période antérieure à 2018.

Modifier	Description	Date
Nouveau contenu	Ajout de l'authentification par quorum (contrôle d'accès M of N) pour les responsables de la cryptographie (COs). Pour de plus amples informati	9 novembre 2017

Modifier	Description	Date
	ons, veuillez consulter Utilisation de l'Utilitaire de gestion CloudHSM (CMU) pour gérer l'authentification par quorum (contrôle d'accès M sur N) .	
Mettre à jour	Ajout de la documentation sur l'utilisation de l'outil de ligne de commande key_mgmt_util. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Référence pour les commandes de l'utilitaire de gestion des AWS CloudHSM clés .	9 novembre 2017
Nouveau contenu	Ajout d'Oracle Transparent Data Encryption. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Chiffrement des bases de données Oracle .	25 octobre 2017
Nouveau contenu	Ajout de téléchargement SSL. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Téléchargement SSL/TLS .	12 octobre 2017
Nouveau guide	Cette version introduit AWS CloudHSM	14 août 2017

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.