



Guide de l'utilisateur

AWS Control Tower



AWS Control Tower: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'AWS Control Tower ?	1
Caractéristiques	1
Comment AWS Control Tower interagit avec les autres services AWS	2
Utilisez-vous AWS Control Tower pour la première fois ?	3
Comment ça marche	4
Structure d'une zone d'atterrissage d'une tour de contrôle AWS	4
Que se passe-t-il lorsque vous configurez une zone d'atterrissage	4
Quels sont les comptes partagés ?	5
Comment fonctionnent les commandes	6
Comment fonctionne AWS Control Tower avec StackSets	7
Terminologie	9
Tarification	13
Configuration	14
Inscrivez-vous pour AWS	14
Inscrivez-vous pour un Compte AWS	14
Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif	15
Étape suivante	16
Prise en main	17
Guide de démarrage rapide	17
Contrôles avant le lancement	19
Considérations pour les AWS IAM Identity Center clients (IAM Identity Center)	20
Configurez un environnement dédié à vos commandes	21
Démarrage	22
Considérations relatives à AWS Config	22
Processus de mise en œuvre	22
Remarques importantes	23
Démarez depuis la console	23
Attentes relatives à la configuration de la zone d'atterrissage	23
Étape 1 : Créez les adresses e-mail de votre compte partagé	25
Étape 2. Configurez et lancez votre zone d'atterrissage	26
Étape 3. Vérifiez et configurez la zone d'atterrissage	35
Commencez à utiliser APIs	36
Attentes relatives à la configuration de la zone d'atterrissage avec APIs	37
Étape 1 : Configurez votre zone de landing zone	38

Étape 2 : lancez votre zone de landing zone à l'aide de l'AWS Control Tower APIs	42
Identifiez votre zone de landing	46
Mettez à jour votre zone de landing zone	47
Réinitialisez la zone d'atterrissage pour résoudre le problème de dérive	48
Afficher les détails de votre fichier manifeste de zone d'atterrissage	49
Consultez l'état des opérations de votre zone d'atterrissage	53
Exemples : configurer une zone de landing zone AWS Control Tower avec APIs uniquement	55
Schémas des zones d'atterrissage	63
Lancez une zone d'atterrissage en utilisant CloudFormation	86
Étapes suivantes	92
Limites et quotas	94
Limitations connues d'AWS Control Tower	94
Demander une augmentation de quota	97
Limites de contrôle	98
Trouvez les commandes et les régions disponibles	100
Limitations basées sur les AWS services sous-jacents	100
Différences régionales	102
Le guide de référence sur les commandes	104
Bonnes pratiques pour les administrateurs	105
Expliquer l'accès aux utilisateurs	105
Expliquer l'accès aux ressources	105
Expliquer les contrôles préventifs	106
Planifiez votre zone de landing	107
Comparez les fonctionnalités	108
Lancer AWS Control Tower dans une organisation existante	109
Lancer AWS Control Tower dans une nouvelle organisation	111
Bonnes pratiques : configurer une zone d'atterrissage AWS multi-comptes	111
Suivez les directives relatives AWS à plusieurs comptes	112
Directives pour la mise en place d'un environnement bien conçu	113
Exemple d'AWS Control Tower avec une structure d'unité d'organisation multi-comptes complète	116
À propos de The Root	117
Conseils administratifs pour la configuration de la zone d'atterrissage	117
Guide de migration vers Landing Zone v4.0	119
Principaux changements	120

Mises à jour d'AWS Config	123
Comparaison des fonctionnalités avec et sans AWS Config intégration	126
Recommandations pour la configuration de groupes, de rôles et de politiques	128
Conseils concernant les ressources AWS Control Tower	129
Quand se connecter en tant qu'utilisateur root	132
AWS Organizations orientation	133
Conseils relatifs à l'IAM Identity Center	134
Conseils d'Account Factory	136
Conseils pour s'abonner à SNS Topics	137
Conseils relatifs aux clés KMS	138
Mises à jour de la zone	139
Politiques relatives aux services basés sur l'IA	142
Gestion des mises à jour de configuration	143
À propos des mises à	145
Mettez à jour votre zone de landing zone	146
Procédure de mise à jour standard	146
Sélectionnez une version de zone d'atterrissage	147
Mises à jour du compte, versions de la zone d'atterrissage et données de référence	148
Conservez les traces des comptes	149
Résolvez la dérive avec Reset and Re-register	151
Fournir et mettre à jour des comptes à l'aide de l'automatisation	152
Automatisez les tâches	154
AWS CloudShell et le AWS CLI	156
Obtenir les autorisations IAM pour AWS CloudShell	157
Interagissez avec AWS Control Tower via AWS CloudShell	158
AWS CloudFormation ressources	161
AWS Control Tower et CloudFormation modèles	161
En savoir plus sur CloudFormation	162
Personnalisez votre zone de landing	163
Personnalisation depuis la console AWS Control Tower	163
Automatisez les personnalisations en dehors de la console AWS Control Tower	165
AWS Control Tower et LZA	165
Avantages des personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT)	166
Exemples supplémentaires de CfCT	168
Présentation des personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT)	168
Architecture	169

Cost	171
Services relatifs aux composants	172
AWS CodeCommit	172
AWS CodePipeline	172
AWS Key Management Service	173
AWS Lambda	173
Amazon Simple Notification Service	173
Amazon Simple Storage Service	173
Amazon Simple Queue Service	174
AWS Step Functions	174
AWS Systems Manager Parameter Store	174
Considérations relatives au déploiement	174
Préparation au déploiement	175
Pour mettre à jour les personnalisations pour AWS Control Tower	176
Modèle et code source	176
Code source	177
Déployez CfCT	177
Prérequis	177
Étapes de déploiement	177
Étape 1. Lancement de la pile	178
Étape 2. Création d'un package personnalisé	182
Mettre à jour la pile	183
Suppression d'un ensemble de piles	184
Configurer Amazon S3 comme source de configuration	185
Configurer en GitHub tant que source de configuration	187
Préparer un GitHub référentiel	187
Création de la GitHub connexion	187
Déployez la CloudFormation pile	187
Métriques opérationnelles	188
Guide de personnalisation du CfCT	189
Vue d'ensemble du pipeline de code	189
Définition d'une configuration personnalisée	192
Root OU	199
UO imbriquée	200
Créez vos propres personnalisations	201
Mises à niveau de version pour le manifeste CfCT	209

Réseaux	212
VPCs et AWS régions dans AWS Control Tower	212
Présentation d'AWS Control Tower et VPCs	213
CIDR et peering pour VPC et AWS Control Tower	214
AWS PrivateLink	216
Considérations	217
Création d'un point de terminaison d'interface	217
Création d'une politique de point de terminaison	217
Rôles et autorisations	219
Rôles et comptes	220
Rôles et création de comptes	220
AWSControlTowerExecution rôle	221
Conditions facultatives pour vos relations de confiance	222
Comment AWS Control Tower agrège les AWS Config règles dans les comptes non gérés OUs	225
Rôles programmatiques et relations de confiance pour le compte d'audit AWS Control Tower	228
Provisioning automatisé des comptes avec des rôles IAM	232
Gestion des ressources	235
Configuration des régions	236
Configurez vos régions AWS Control Tower	237
Évitez la gouvernance mixte lors de la configuration des régions	240
À propos des régions optionnelles	241
Configurer le contrôle de refus des régions	244
Considérations relatives au refus de contrôle des régions au niveau de l'UO	246
À propos des comptes	247
Que se passe-t-il lorsque AWS Control Tower crée un compte	247
Considérations relatives à l'ajout de comptes de sécurité ou de journalisation existants	248
À propos des comptes partagés	249
Compte de gestion	249
Compte d'archivage des journaux	250
Compte d'audit	250
Ressources du compte partagé	252
Ressources du compte de gestion	252
Archiver les ressources du compte	257
Ressources du compte d'audit	260

À propos des comptes des membres	263
Interagissez avec les comptes AWS Control Tower depuis AWS Service Catalog	263
Création et provisionnement d'un compte	264
Automatisez le provisionnement des comptes dans AWS Control Tower par Service Catalog APIs	265
Mettre à jour le produit fourni dans Service Catalog	270
Désinscrire un compte dans Service Catalog	271
Approvisionnement et gestion des comptes	273
Autorisations nécessaires	273
Méthodes d'approvisionnement	274
Provisionner des comptes dans la console	276
Consultez vos comptes	277
À propos de l'inscription de comptes	278
Que se passe-t-il lors de l'inscription au compte	279
Inscrivez des comptes existants avec VPCs	280
Inscrire des comptes avec des ressources AWS Config	281
Conditions préalables à l'inscription	281
Option d'inscription automatique	284
S'inscrire depuis la console	285
Si le compte ne répond pas aux prérequis	289
Ajoutez manuellement le rôle IAM requis à un rôle existant Compte AWS et inscrivez-le	291
Inscrire des comptes disposant de ressources existantes AWS Config	295
Étape 1 : contactez le support pour ajouter un ou plusieurs comptes à la liste autorisée	297
Étape 2 : créer un nouveau rôle IAM dans le compte membre	297
Étape 3 : Identifier les AWS régions disposant de ressources préexistantes	298
Étape 4 : Identifier les AWS régions dépourvues de AWS Config ressources	298
Étape 5 : Modifier les ressources existantes dans chaque AWS région	298
Étape 5a. AWS Config ressources pour les enregistreurs	299
Étape 5b. Modifier les ressources du canal de AWS Config distribution	300
Étape 5c. Modifier les ressources AWS Config d'autorisation d'agrégation	300
Étape 6 : créer des ressources là où elles n'existent pas, dans les régions régies par AWS Control Tower	301
Étape 7 : enregistrer l'unité d'organisation auprès d'AWS Control Tower	303
Account Factory	303
Permissions	303
Considérations relatives au compte	304

Mettre à jour et déplacer des comptes	304
Modifier l'adresse e-mail d'un compte inscrit	306
Modifier le nom d'un compte inscrit	307
Configuration des paramètres Amazon VPC	308
Désinscrire un compte	309
Fermer un compte	311
Ressources d'Account Factory	313
Personnalisation de Account Factory (AFC)	315
Configuration pour la personnalisation	318
Créez un compte personnalisé à partir d'un plan	324
Personnalisez les comptes avec AFC au fur et à mesure que vous les inscrivez	325
Ajouter un plan à un compte AWS Control Tower	326
Mettre à jour un plan	326
Supprimer un plan d'un compte	327
Plans directeurs pour les partenaires	328
Considérations relatives aux personnalisations d'Account Factory (AFC)	328
En cas d'erreur de plan	329
Personnalisation de votre document de politique pour les plans de l'AFC sur la base de CloudFormation	330
Autorisations supplémentaires requises pour créer un produit Service Catalog basé sur Terraform	332
Transition vers un type de produit externe	333
AWS Control Tower Account Factory pour Terraform (AFT)	335
Conditions préalables	335
Présentation de l'AFT	336
Déployez AFT	340
Création d'un nouveau compte	349
Demandes de comptes multiples	351
Mettre à jour un compte existant	351
Versions prises en charge	353
Activer les options de fonctionnalités	357
Ressources pour l'AFT	361
Rôles obligatoires	366
Services relatifs aux composants	369
Pipeline de provisionnement de comptes AFT	371
Personnaliser le compte	375

VCS alternatif	381
Protection des données	385
Supprimer un compte	386
Métriques opérationnelles	388
Guide de dépannage	389
Dérive	394
Détection de la dérive	394
Affichage de la dérive	396
Résolution de la dérive	396
Considérations relatives à la dérive et aux analyses des politiques	398
Types de dérive à résoudre immédiatement	399
Modifications réparables apportées aux ressources	400
Dérift et création de nouveaux comptes	401
Types de dérive en matière de gouvernance	401
Compte de membre déplacé	404
Compte de membre supprimé	406
Mise à jour imprévue vers le SCP géré	407
SCP détaché de l'unité d'organisation gérée	408
UO de base supprimée	409
Security Hub CSPM contrôle la dérive	410
Dérivation des politiques de contrôle	411
Accès sécurisé désactivé	412
Dérive d'héritage sur les lignes de base activées	413
Dérive d'héritage sur les commandes activées	413
EventBridge création	414
Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS Control Tower	416
Référence à des ressources extérieures à AWS Control Tower	417
Modification externe des noms des ressources AWS Control Tower	418
Suppression de l'unité d'organisation de sécurité	418
Supprimer un compte de l'unité d'organisation de sécurité	419
Modifications externes mises à jour automatiquement	422
Organizations	424
Vidéo de démonstration	425
Rubriques	425
Étendre la gouvernance à une organisation existante	425
Vidéo : Activer une zone d'atterrissage dans une zone existante AWS Organizations	427

Considérations relatives à IAM Identity Center et aux organisations existantes	427
Accès à d'autres AWS services	428
Imbriqué OUs	428
Vidéo de procédure	428
Passez d'une structure d'unité d'organisation plate à une structure d'unité d'organisation imbriquée	428
Contrôles préalables à l'enregistrement des unités d'exploitation imbriquées	429
Nested OUs et rôles	430
Que se passe-t-il lors de l'enregistrement et du réenregistrement de Nested OUs et de comptes	430
Considérations relatives à l'enregistrement des unités d'organisation imbriquées	431
Limites de l'UO imbriquée	431
Imbriqué OUs et conformité	431
Imbriqué OUs et dérive	432
Imbriqué OUs et commandes	433
Nested OUs et la racine	434
Enregistrez une UO pour inscrire plusieurs comptes	434
Enregistrer une UO existante	436
Création d'une nouvelle UO	438
Supprimer une UO	439
Causes courantes d'échec lors de l'enregistrement ou du réenregistrement	440
Mettre à jour les organisations	443
Quand effectuer la mise à jour OUs et comptes	443
Mettre à jour plusieurs comptes dans une unité d'organisation	444
Que se passe-t-il lors du réenregistrement	444
Mettre à jour un seul compte	445
Transférer un compte	446
Conditions préalables	446
Étape 1 : désinscrire le compte auprès d'AWS Control Tower	446
Étape 2 : Transférer le compte à l'organisation de destination	447
Étape 3 : enregistrer le compte dans l'organisation de destination	447
Considérations supplémentaires	448
Services intégrés	449
AWS Backup	449
CloudFormation	450
CloudTrail	450

CloudWatch	450
AWS Config	451
Intégration d'AWS Config dans la Control Tower Landing Zone 4.0	451
Gestion des identités et des accès AWS	454
AWS Key Management Service	455
AWS Lambda	455
AWS Organizations	455
Considérations	456
Amazon S3	456
Security Hub CSPM	457
AWS Service Catalog	457
Amazon SNS	457
Step Functions	458
Gestion des identités et des accès	459
Authentification	459
Contrôle d'accès	462
Centre d'identité IAM et AWS Control Tower	462
Groupes d'utilisateurs, rôles et ensembles d'autorisations	463
Ce qu'il faut savoir sur les comptes IAM Identity Center et AWS Control Tower	464
Groupes de centres d'identité IAM pour AWS Control Tower	465
Vue d'ensemble de la gestion de l'accès aux ressources avec IAM	469
Ressources et opérations d'AWS Control Tower	470
À propos de la propriété des ressources	470
Gérez l'accès aux ressources	471
Spécifiez les éléments de politique : actions, effets et principes	481
Spécification de conditions dans une politique	482
Prévenez les attaques confuses des adjoints	482
Politiques IAM pour AWS Control Tower	483
Autorisations requises pour utiliser la console AWS Control Tower	483
AWS ControlTowerAdmin rôle	485
AWS ControlTowerServiceRolePolicy	486
AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy	488
AWS ControlTowerStackSetRole	488
AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy	489
AWS ControlTowerBlueprintAccess exigences relatives aux rôles	491
AWSServiceRoleForAWSControlTour	492

AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy	492
Politiques gérées pour AWS Control Tower	493
Sécurité	505
Protection des données	505
Chiffrement au repos	507
Chiffrement en transit	507
Restreindre l'accès au contenu	507
Validation de la conformité	508
Résilience	509
Sécurité de l'infrastructure	509
Journalisation et surveillance	511
À propos de la connexion à AWS Control Tower	512
Politique de compartiment S3	513
Vue d'ensemble du monitoring	515
Journalisation des actions d'AWS Control Tower avec AWS CloudTrail	516
Informations sur AWS Control Tower dans CloudTrail	516
Exemple : entrées dans le fichier journal d'AWS Control Tower	519
Surveillez l'évolution des ressources avec AWS Config	520
Gérer les coûts de configuration	521
Afficher les données de l' AWS Config enregistreur sur les comptes inscrits	523
Résolution des problèmes AWS Config dans AWS Control Tower	523
Evènements du cycle de vie	525
CreateManagedAccount	529
UpdateManagedAccount	530
EnableGuardrail	532
DisableGuardrail	533
SetupLandingZone	534
UpdateLandingZone	536
RegisterOrganizationalUnit	538
DeregisterOrganizationalUnit	539
PrecheckOrganizationalUnit	541
EnableBaseline	543
ResetEnabledBaseline	544
UpdateEnabledBaseline	545
DisableBaseline	547
Notifications utilisateur	549

Sauvegarde	552
Conditions préalables	553
Activer les sauvegardes	555
Première partie : configurer des sauvegardes pour votre zone de landing zone	555
Partie suivante : Activer les sauvegardes sur OUs	557
Désactiver les sauvegardes	559
Première étape : désactiver les sauvegardes OUs	559
Étape suivante : AWS Backup désactivez votre zone d'atterrissage	560
Comptes déplacés	560
Backup Drift	561
Ressources de sauvegarde	562
Contrôles pour AWS Backup	566
Démanteler une zone d'atterrissage	567
Vue d'ensemble du processus de mise hors service	568
Comment mettre hors service une zone d'atterrissage	569
Démantelez votre zone d'atterrissage avec APIs	570
Tâches de nettoyage manuelles requises après la mise hors service	571
Ressources non supprimées lors de la mise hors service	572
Supprimer les ressources AWS Control Tower	576
Dois-je le mettre hors service au lieu de le supprimer ?	577
À propos de la suppression des ressources AWS Control Tower	577
Supprimer SCPs	578
Supprimer StackSets et empiler	578
Supprimer les compartiments Amazon S3 dans le compte Log Archive	579
Supprimer un portefeuille et un produit Account Factory	580
Supprimer les rôles et politiques d'AWS Control Tower	582
Aide relative aux ressources AWS Control Tower	583
Configuration après la mise hors service d'une zone d'atterrissage	583
Procédures	586
Procédure pas à pas : passer d'ALZ à AWS Control Tower	586
Procédure pas à pas : configurer AWS Control Tower sans VPC	586
Supprimer le VPC AWS Control Tower	587
Nettoyez éventuellement la ressource VPC du compte	588
Créez un compte dans AWS Control Tower sans VPC	588
Procédure pas à pas : configurer des groupes de sécurité dans AWS Control Tower avec AWS Firewall Manager	590

Configuration de groupes de sécurité avec AWS Firewall Manager	590
Résolution des problèmes	591
Échec de lancement de la zone de destination	591
Échec de la mise à jour de la zone d'atterrissage en raison d'	592
Impossible de mettre à jour la zone d'atterrissage	593
Erreur indiquant que la zone d'atterrissage n'est pas à jour	594
Échec du provisionnement du nouveau compte	595
Échec de l'inscription d'un compte existant	596
Impossible de mettre à jour un compte Account Factory	596
Erreur de défaillance mentionnant AWS Config	598
Erreur Aucun chemin de lancement trouvé	600
Réception d'une erreur Autorisations insuffisantes	600
Les contrôles Detective n'ont aucun effet sur les comptes	601
Erreur de dépassement du taux renvoyée par l' AWS Organizations API	601
Impossible de déplacer un compte Account Factory directement d'une zone d'atterrissage d'AWS Control Tower vers une autre zone d'atterrissage d'AWS Control Tower	602
AWS Support	604
Références	605
Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO	605
Types de référence pouvant être appliqués sur un compte partagé lors de la configuration de la zone d'atterrissage	607
Inscription partielle	609
Comparaison de la console et de l'API	609
Lignes de base et comptes membres activés	610
Valeurs de référence et paramètres de version par défaut	611
AWSControlTowerBaseline table	611
Exemples : enregistrez une unité d'organisation AWS Control Tower avec APIs uniquement ...	617
Exemples d'API de base	619
DisableBaseline	620
EnableBaseline	620
GetBaseline	622
GetBaselineOperation	623
GetEnabledBaseline	624
ListBaselines	625
ListEnabledBaselines	626
ResetEnabledBaseline	631

UpdateEnabledBaseline	632
Informations supplémentaires	633
Tutoriels et ateliers	633
Réseaux	212
Sécurité, identité et journalisation	634
Déploiement des ressources et gestion des charges de travail	635
Travailler avec des organisations et des comptes existants	635
Automatisation et intégration	635
Migration des charges de travail	636
Services AWS connexes	636
AWS Marketplace solutions	637
Notes de mise à jour	638
Janvier 2026 - Présent	638
AWS Control Tower est disponible dans le cloud souverain européen	638
janvier 2025 - décembre 2025	639
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 4.0	639
AWS Control Tower ajoute 279 AWS Config contrôles supplémentaires à Control Catalog ..	641
AWS Control Tower est disponible dans la région Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande)	642
AWS Control Tower prend en charge l'inscription automatique à un compte	642
AWS Control Tower met à jour sa version de Python	643
AWS Control Tower réduit la dérive	643
AWS Control Tower prend en charge les IPv6 adresses	643
Account Factory pour Terraform version 1.15.0 est disponible	644
Contrôles mis à jour avec les types d'instances Nitro	644
AWS Control Tower est disponible dans la région Asie-Pacifique (Taipei)	645
AWS Control Tower prend en charge PrivateLink	645
Support pour des cadres industriels supplémentaires, des métadonnées mises à jour	646
Contrôles liés aux services AWS Config	647
La vue de la console des commandes activées offre une visibilité centralisée	649
Account Factory for Terraform (AFT) prend en charge les nouvelles configurations lors du déploiement	649
AWS Control Tower introduit des rapports au niveau du compte à titre de référence APIs ...	649
AWS Control Tower est disponible dans les régions AWS Asie-Pacifique (Thaïlande) et Mexique (centre)	650
AWS Config Commandes supplémentaires disponibles	651
Désenregistrer et supprimer des actions pour OUs	651

Control Catalog prend en charge les IPv6 adresses	652
janvier - décembre 2024	652
AWS Control Tower CfCT prend en charge GitHub et RCPs	653
AWS Control Tower ajoute des contrôles préventifs avec des politiques déclaratives	653
AWS Control Tower ajoute des options de plan de sauvegarde prescriptives	654
AWS Control Tower intègre AWS Config des commandes	654
AWS Control Tower améliore la gestion des crochets et ajoute des régions de contrôle proactives	654
AWS Control Tower lance des politiques de contrôle des ressources gérées	655
AWS Control Tower signale une dérive des politiques de contrôle	656
Nouvelle ResetEnabledControl API	656
GetControlAPI de mise à jour du catalogue de contrôle	657
AWS Control Tower AFT prend en charge GitLab	657
AWS Control Tower est disponible dans la région AWS Asie-Pacifique (Malaisie)	658
AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 1 000 comptes par unité d'organisation	658
AWS Control Tower ajoute la sélection des versions de la zone d'atterrissage	658
API de contrôle descriptive disponible, accès étendu aux régions et aux contrôles	659
AWS Control Tower prend en charge l'AFT et le CfCT dans les régions optionnelles	660
AWS Control Tower ajoute l>ListLandingZoneOperationsAPI	661
AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 100 opérations de contrôle simultanées	661
AWS Control Tower disponible dans l'ouest AWS du Canada (Calgary)	662
AWS Control Tower prend en charge les ajustements de quotas en libre-service	663
AWS Control Tower publie le guide de référence sur les contrôles	663
AWS Control Tower met à jour et renomme deux contrôles proactifs	664
Les contrôles obsolètes ne sont plus disponibles	664
AWS Control Tower prend en charge le balisage des EnabledControl ressources dans CloudFormation	665
AWS Control Tower prend en charge l'enregistrement et APIs la configuration des unités d'organisation avec des lignes de base	665
janvier - décembre 2023	667
Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe (phase 3)	668
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.3	668
Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe (phase 2)	669
AWS Control Tower annonce des contrôles destinés à renforcer la souveraineté numérique	670
Zone de landing de l'AWS Control Tower APIs	673

Balisage des commandes AWS Control Tower APIs	674
AWS Control Tower disponible en AWS Asie-Pacifique (Melbourne)	674
Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe (phase 1)	674
AWS Control Tower ajoute une nouvelle API de contrôle	675
AWS Control Tower ajoute de nouvelles commandes	675
AWS Control Tower détecte une dérive d'accès fiable	676
AWS Control Tower est disponible en quatre versions supplémentaires Régions AWS	676
AWS Control Tower disponible en AWS Israël (Tel Aviv)	676
AWS Control Tower ajoute 28 nouveaux contrôles proactifs	676
AWS Control Tower déconseille deux contrôles	677
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.2	677
AWS Control Tower ajoute un email-to-ID mappage pour IAM Identity Center	679
AWS Control Tower ajoute des AWS Security Hub CSPM contrôles supplémentaires	679
AWS Control Tower publie des métadonnées pour les AWS Security Hub CSPM contrôles	680
AWS Control Tower ajoute la personnalisation d'Account Factory (AFC) pour Terraform	680
AWS Control Tower ajoute un centre d'identité IAM autogéré	680
AWS Control Tower ajoute une note de gouvernance mixte	681
AWS Control Tower ajoute de nouveaux contrôles proactifs	681
AWS Control Tower met à jour les contrôles Amazon EC2	681
AWS Control Tower est disponible en sept versions supplémentaires Régions AWS	682
AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) et suivi des demandes sont généralement disponibles	682
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.1	683
Contrôles proactifs d'AWS Control Tower généralement disponibles	684
janvier - décembre 2022	685
Opérations de compte simultanées	685
Personnalisation de Account Factory (AFC)	686
Des contrôles complets facilitent le provisionnement et la gestion des AWS ressources	686
État de conformité consultable pour toutes les AWS Config règles	687
API pour les contrôles et une nouvelle CloudFormation ressource	688
CfCT prend en charge la suppression d'ensembles de piles	689
Conservation personnalisée des journaux	689
Réparation de la dérive des rôles disponible	689
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.0	690
La page Organisation combine les vues OUs et les comptes	694

Création de compte et inscription simplifiées	694
AFT prend en charge la personnalisation automatique des comptes AWS Control Tower partagés	695
Opérations simultanées pour tous les contrôles optionnels	695
Comptes de sécurité et de journalisation existants	696
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.9	697
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.8	697
janvier - décembre 2021	698
Fonctionnalités de refus régional	699
Fonctionnalités de résidence des données	699
AWS Control Tower présente le provisionnement et la personnalisation des comptes Terraform	700
Nouvel événement du cycle de vie disponible	701
AWS Control Tower permet l'imbrication OUs	701
Detective contrôle la simultanéité	702
Deux nouvelles régions disponibles	703
Désélection de la région	703
AWS Control Tower fonctionne avec des systèmes de gestion des AWS clés	704
Contrôles renommés, fonctionnalités inchangées	705
AWS Control Tower effectue des scans SCPs quotidiens pour détecter toute dérive	705
Noms OUs et comptes personnalisés	705
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.7	706
Trois nouvelles AWS régions disponibles	708
Gouverner uniquement les régions sélectionnées	708
AWS Control Tower étend désormais la gouvernance à l'existant OUs dans vos AWS organisations	709
AWS Control Tower fournit des mises à jour de compte en masse	709
janvier - décembre 2020	710
La console AWS Control Tower est désormais liée à des règles de AWS configuration externes	711
AWS Control Tower est désormais disponible dans d'autres régions	711
Mise à jour du garde-corps	712
La console AWS Control Tower affiche plus de détails sur les comptes OUs et sur les	712
Utilisez AWS Control Tower pour configurer de nouveaux AWS environnements multi- comptes dans AWS Organizations	713
Personnalisations pour la solution AWS Control Tower	714

Disponibilité générale de la version 2.3 d'AWS Control Tower	714
Provisionnement de compte en une seule étape dans AWS Control Tower	715
Outil de mise hors service d'AWS Control Tower	716
Notifications d'événements relatifs au cycle de vie d'AWS Control Tower	716
juin - décembre 2019	717
Disponibilité générale de la version 2.2 d'AWS Control Tower	717
Nouveaux contrôles électifs dans AWS Control Tower	718
Nouveaux contrôles de détection dans AWS Control Tower	718
AWS Control Tower accepte les adresses e-mail pour les comptes partagés avec des domaines différents de ceux du compte de gestion	719
Disponibilité générale de la version 2.1 d'AWS Control Tower	719
Historique de la documentation	721
AWS Glossaire	746
.....	cccxlvi

Qu'est-ce qu'AWS Control Tower ?

AWS Control Tower offre un moyen simple de configurer et de gérer un environnement AWS multi-comptes, en suivant les meilleures pratiques prescriptives. AWS Control Tower orchestre les capacités de plusieurs autres [AWS services](#), notamment AWS Organizations, et AWS Service Catalog AWS IAM Identity Center, pour créer une zone d'atterrissage en moins d'une heure. Les ressources sont configurées et gérées en votre nom.

L'orchestration d'AWS Control Tower étend les fonctionnalités de AWS Organizations. Pour protéger vos organisations et vos comptes contre la dérive, qui constitue une divergence par rapport aux meilleures pratiques, AWS Control Tower applique des contrôles (parfois appelés barrières de sécurité). Par exemple, vous pouvez utiliser des contrôles pour garantir que les journaux de sécurité et les autorisations d'accès entre comptes nécessaires sont créés, et non modifiés.

Si vous hébergez plusieurs comptes, il est avantageux de disposer d'une couche d'orchestration qui facilite le déploiement et la gouvernance des comptes. Vous pouvez adopter AWS Control Tower comme principal moyen de provisionner des comptes et une infrastructure. Avec AWS Control Tower, vous pouvez plus facilement adhérer aux normes de l'entreprise, satisfaire aux exigences réglementaires et suivre les meilleures pratiques.

AWS Control Tower permet aux utilisateurs finaux de vos équipes distribuées de créer rapidement de nouveaux AWS comptes, au moyen de modèles de comptes configurables dans Account Factory. Dans le même temps, vos administrateurs cloud centraux peuvent vérifier que tous les comptes sont conformes aux politiques de conformité établies à l'échelle de l'entreprise.

En bref, AWS Control Tower offre le moyen le plus simple de configurer et de gérer un AWS environnement multi-comptes sécurisé et conforme, basé sur les meilleures pratiques établies en collaboration avec des milliers d'entreprises. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS Control Tower et sur les meilleures pratiques décrites dans la stratégie AWS multi-comptes, consultez [AWS stratégie multi-comptes : guide des meilleures pratiques](#).

Caractéristiques

AWS Control Tower possède les fonctionnalités suivantes :

- Zone d'atterrissage — Une zone d'atterrissage est un [environnement multi-comptes](#) bien conçu, basé sur les meilleures pratiques en matière de sécurité et de conformité. Il s'agit du conteneur à l'échelle de l'entreprise qui contient toutes vos unités organisationnelles (OUs), comptes,

utilisateurs et autres ressources que vous souhaitez soumettre à la réglementation de conformité. Une zone de destination peut être mise à l'échelle pour s'adapter aux besoins de l'entreprise, quelle que soit sa taille.

- **Contrôles** — Un contrôle (parfois appelé garde-fou) est une règle de haut niveau qui fournit une gouvernance continue de votre environnement global AWS . Elle est exprimée en langage simple. Il existe trois types de contrôles : les contrôles préventifs, les contrôles de détection et les contrôles proactifs. Trois catégories de directives s'appliquent aux contrôles : obligatoires, fortement recommandés ou facultatifs. Pour plus d'informations sur les contrôles, consultez [Comment fonctionnent les commandes](#).
- **Account Factory** — An Account Factory est un modèle de compte configurable qui permet de normaliser le provisionnement de nouveaux comptes grâce à des configurations de compte préapprouvées. AWS Control Tower propose une Account Factory intégrée qui permet d'automatiser le flux de travail de provisionnement des comptes dans votre organisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Provisionner et gérer des comptes avec Account Factory](#).
- **Tableau de bord** : le tableau de bord permet à votre équipe d'administrateurs cloud centraux de superviser en permanence votre zone d'atterrissage. Utilisez le tableau de bord pour voir les comptes provisionnés au sein de votre entreprise, les contrôles activés pour l'application des politiques, les contrôles activés pour la détection continue des non-conformités aux politiques et les ressources non conformes organisées par comptes et. OUs

Comment AWS Control Tower interagit avec les autres services AWS

AWS Control Tower repose sur des AWS services fiables et fiables AWS Service Catalog, notamment AWS IAM Identity Center, et AWS Organizations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Services intégrés](#).

Vous pouvez intégrer AWS Control Tower à d'autres AWS services dans une solution qui vous aide à migrer vos charges de travail existantes. AWS Pour plus d'informations, consultez [Comment tirer parti d'AWS Control Tower et CloudEndure migrer les charges de travail vers](#). AWS

Configuration, gouvernance et extensibilité

- **Configuration automatisée des comptes** : AWS Control Tower automatise le déploiement et l'inscription des comptes au moyen d'un Account Factory (ou « distributeur automatique »),

qui est conçu comme une abstraction au-dessus des produits fournis. AWS Service Catalog The Account Factory peut créer et inscrire AWS des comptes, et automatise le processus d'application de contrôles et de politiques à ces comptes. Pour plus d'informations sur la création et le provisionnement de comptes, consultez la section [Méthodes de provisionnement](#).

- **Gouvernance centralisée** : en utilisant les fonctionnalités d'AWS Control Tower AWS Organizations, elle met en place un cadre garantissant une conformité et une gouvernance cohérentes dans votre environnement multi-comptes. Le AWS Organizations service fournit des fonctionnalités essentielles pour gérer un environnement multi-comptes, notamment la gouvernance et la gestion centralisées des comptes, la création de comptes depuis AWS Organizations APIs, les politiques de contrôle des services (SCPs) et les politiques de contrôle des ressources (RCPs).
- **Extensibilité** : vous pouvez créer ou étendre votre propre environnement AWS Control Tower en travaillant directement dans AWS Organizations ou dans la console AWS Control Tower. Vous pouvez voir vos modifications reflétées dans AWS Control Tower après avoir enregistré vos organisations existantes et inscrit vos comptes existants dans AWS Control Tower. Vous pouvez mettre à jour la zone de landing de votre AWS Control Tower en fonction de vos modifications. Si vos charges de travail nécessitent des fonctionnalités avancées supplémentaires, vous pouvez tirer parti des solutions d'autres AWS partenaires, ainsi que d'AWS Control Tower.

Utilisez-vous AWS Control Tower pour la première fois ?

Si c'est la première fois que vous utilisez ce service, nous vous recommandons de lire ce qui suit :

1. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la façon de planifier et d'organiser votre zone d'atterrissage, consultez [Planifiez la zone de landing de votre AWS Control Tower](#) et [AWS stratégie multi-comptes pour votre zone de landing zone AWS Control Tower](#).
2. Si vous êtes prêt à créer votre première zone de destination, veuillez consulter [Commencer à utiliser AWS Control Tower](#).
3. Pour de plus amples informations sur la prévention et la détection de la dérive, veuillez consulter [Déterminez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#).
4. Pour les détails de sécurité, veuillez consulter [Sécurité dans AWS Control Tower](#).
5. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre zone de landing zone et de vos comptes membres, consultez [Gestion des mises à jour de configuration dans AWS Control Tower](#).

Comment fonctionne AWS Control Tower

Cette section décrit de manière détaillée le fonctionnement d'AWS Control Tower. Votre zone de landing zone est un environnement multi-comptes bien conçu pour toutes vos ressources. AWS Vous pouvez utiliser cet environnement pour appliquer les réglementations de conformité à tous vos AWS comptes.

Structure d'une zone d'atterrissage d'une tour de contrôle AWS

La structure d'une zone d'atterrissage dans AWS Control Tower est la suivante :

- Root — Le parent qui contient tous les autres éléments OUs de votre zone de landing zone.
- UO de sécurité — Cette UO contient les comptes d'archive des journaux et d'audit. Ces comptes sont souvent appelés comptes partagés. Lorsque vous lancez votre zone de landing zone, vous pouvez choisir des noms personnalisés pour ces comptes partagés, et vous avez la possibilité d'intégrer des AWS comptes existants dans AWS Control Tower pour des raisons de sécurité et de journalisation. Toutefois, ils ne peuvent pas être renommés ultérieurement, et les comptes existants ne peuvent pas être ajoutés pour des raisons de sécurité et de journalisation après le lancement initial.
- OU Sandbox — L'OU Sandbox est créée lorsque vous lancez votre zone d'atterrissage, si vous l'activez. Ce compte enregistré et d'autres comptes enregistrés OUs contiennent les comptes inscrits avec lesquels vos utilisateurs travaillent pour effectuer leurs AWS charges de travail.
- Répertoire du centre d'identité IAM : par défaut, ce répertoire héberge les utilisateurs de votre centre d'identité IAM. Il définit l'étendue des autorisations pour chaque utilisateur d'IAM Identity Center. Vous pouvez éventuellement choisir de gérer vous-même votre identité et votre contrôle d'accès. Pour plus d'informations, consultez [Travailler avec AWS IAM Identity Center et AWS Control Tower](#).
- Utilisateurs de l'IAM Identity Center : il s'agit des identités que vos utilisateurs peuvent adopter pour exécuter leurs AWS charges de travail dans votre zone de landing zone.

Que se passe-t-il lorsque vous configurez une zone d'atterrissage

Lorsque vous configurez une zone de landing zone, AWS Control Tower effectue les actions suivantes sur votre compte de gestion en votre nom :

- Crée deux unités AWS Organizations organisationnelles (OUs) : Security et Sandbox (facultatif), contenues dans la structure racine de l'organisation.

- Crée ou ajoute deux comptes partagés dans l'unité d'organisation de sécurité : le compte Log Archive et le compte Audit.
- Crée un annuaire cloud natif dans IAM Identity Center, avec des groupes préconfigurés et un accès par authentification unique, si vous choisissez la configuration par défaut d'AWS Control Tower, ou si cela vous permet de gérer vous-même votre fournisseur d'identité.
- Applique tous les contrôles préventifs obligatoires pour appliquer les politiques.
- Applique tous les contrôles de détection obligatoires pour détecter les violations de configuration.
- Les contrôles préventifs ne sont pas appliqués au compte de gestion.
- À l'exception du compte de gestion, les contrôles sont appliqués à l'ensemble de l'organisation.

Gestion sécurisée des ressources au sein de votre zone d'atterrissage et de vos comptes AWS Control Tower

- Lorsque vous créez votre zone de landing zone, un certain nombre de AWS ressources sont créées. Pour utiliser AWS Control Tower, vous ne devez pas modifier ou supprimer ces ressources gérées par AWS Control Tower en dehors des méthodes prises en charge décrites dans ce guide. La suppression ou la modification de ces ressources fera entrer votre zone d'atterrissage dans un état inconnu. Pour plus d'informations, consultez [Conseils pour la création et la modification des ressources AWS Control Tower](#).
- Lorsque vous activez les contrôles facultatifs (ceux qui sont fortement recommandés ou facultatifs), AWS Control Tower crée AWS des ressources qu'elle gère dans vos comptes. Ne modifiez ni ne supprimez les ressources créées par AWS Control Tower. Cela peut entraîner l'entrée des commandes dans un état inconnu.

Quels sont les comptes partagés ?

Dans AWS Control Tower, les comptes partagés de votre zone de landing zone sont provisionnés lors de la configuration : le compte de gestion, le compte d'archivage des journaux et le compte d'audit.

Qu'est-ce que le compte de gestion ?

Il s'agit du compte que vous avez créé spécifiquement pour votre zone de landing zone. Ce compte est utilisé pour facturer tout ce qui se trouve dans votre zone de landing zone. Il est également utilisé pour le provisionnement des comptes par Account Factory, ainsi que pour les gérer OUs et les contrôler.

 Note

Il n'est pas recommandé d'exécuter des charges de travail de production à partir d'un compte de gestion AWS Control Tower. Créez un compte AWS Control Tower distinct pour exécuter vos charges de travail.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Compte de gestion](#).

Qu'est-ce que le compte d'archivage des journaux ?

Ce compte fonctionne comme un référentiel pour les journaux des activités de l'API et des configurations de ressources de tous les comptes de la zone de landing zone.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Compte d'archivage des journaux](#).

Qu'est-ce que le compte d'audit ?

Le compte d'audit est un compte restreint conçu pour donner à vos équipes de sécurité et de conformité un accès en lecture et en écriture à tous les comptes de votre zone de landing zone. Depuis le compte d'audit, vous disposez d'un accès par programmation pour passer en revue les comptes, au moyen d'un rôle qui est accordé uniquement aux fonctions Lambda. Le compte d'audit ne vous permet pas de vous connecter manuellement à d'autres comptes. Pour plus d'informations sur les fonctions et les rôles Lambda, voir [Configurer une fonction Lambda pour qu'elle assume le rôle d'une autre](#). Compte AWS

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Compte d'audit](#).

Comment fonctionnent les commandes

Un contrôle est une règle de haut niveau qui fournit une gouvernance continue de votre AWS environnement global. Chaque contrôle applique une règle unique, exprimée en langage clair. Vous pouvez modifier les contrôles facultatifs ou fortement recommandés qui sont en vigueur à tout moment depuis la console AWS Control Tower ou l'AWS Control Tower APIs. Les contrôles obligatoires sont toujours appliqués et ne peuvent pas être modifiés.

Les contrôles préventifs empêchent les actions de se produire. Par exemple, le contrôle électif appelé Interdire les modifications apportées à la politique de compartiment pour les compartiments Amazon S3 (précédemment appelé Interdire les modifications de politique aux archives de journaux) empêche toute modification de la politique IAM au sein du compte partagé d'archives de journaux.

Toute tentative de réalisation d'une action empêchée est refusée et consignée dans CloudTrail. La ressource est également connectée AWS Config.

Les contrôles Detective détectent des événements spécifiques lorsqu'ils se produisent et enregistrent l'action CloudTrail. Par exemple, le contrôle fortement recommandé appelé Detect Whether Encryption is Enabled for Amazon EBS Volumes Attached to Amazon EC2 Instances détecte si un volume Amazon EBS non chiffré est attaché à une instance EC2 dans votre zone de landing zone.

Des contrôles proactifs vérifient si les ressources sont conformes aux politiques et aux objectifs de votre entreprise, avant qu'elles ne soient provisionnées dans vos comptes. Si les ressources ne sont pas conformes, elles ne sont pas provisionnées. Les contrôles proactifs surveillent les ressources qui seraient déployées dans vos comptes au moyen de CloudFormation modèles.

Pour ceux qui connaissent AWS : Dans AWS Control Tower, les contrôles préventifs sont mis en œuvre à l'aide de politiques de contrôle des services (SCPs) et de politiques de contrôle des ressources (RCPs). Les contrôles Detective sont mis en œuvre avec AWS Config des règles. Les contrôles proactifs sont mis en œuvre avec CloudFormation des crochets.

Rubriques connexes

- [Déectez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#)

Comment fonctionne AWS Control Tower avec StackSets

AWS Control Tower utilise AWS Control Tower CloudFormation StackSets pour configurer les ressources de vos comptes, par défaut. Chaque ensemble de piles StackInstances correspond à des comptes et à Régions AWS par compte. AWS Control Tower déploie une instance de stack set par compte et par région.

AWS Control Tower applique des mises à jour à certains comptes de Régions AWS manière sélective, en fonction CloudFormation des paramètres. Lorsque les mises à jour sont appliquées à certaines instances de pile, d'autres instances de pile peuvent être laissées à l'état Outdated (Obsolète). Ce comportement est attendu et normal.

Lorsqu'une instance de pile passe à l'état Outdated (Obsolète) cela signifie généralement que la pile correspondant à cette instance de pile n'est pas alignée avec le dernier modèle de l'ensemble de piles. La pile reste dans l'ancien modèle, de sorte qu'elle peut ne pas inclure les dernières ressources ou derniers paramètres. La pile est encore complètement utilisable.

Voici un bref résumé du comportement auquel vous pouvez vous attendre, en fonction des CloudFormation paramètres spécifiés lors d'une mise à jour :

Si la mise à jour de l'ensemble de piles inclut des modifications du modèle (c'est-à-dire si les `TemplateURL` propriétés `TemplateBody` ou sont spécifiées), ou si la `Parameters` propriété est spécifiée, CloudFormation marque toutes les instances de pile avec le statut `Obsolète` avant de mettre à jour les instances de pile dans les comptes spécifiés et Régions AWS. Si la mise à jour de l'ensemble de piles n'inclut aucune modification du modèle ou des paramètres, CloudFormation met à jour les instances de pile dans les comptes et régions spécifiés, tout en conservant le statut d'instance de pile existant pour toutes les autres instances de pile. Pour mettre à jour toutes les instances de pile associées à un jeu de piles, ne spécifiez pas les propriétés `Regions` ou `Accounts`.

Pour plus d'informations, voir [Mettre à jour votre ensemble de piles](#) dans le guide de CloudFormation l'utilisateur.

Terminologie

Voici un bref aperçu de certains termes que vous trouverez dans la documentation d'AWS Control Tower.

Tout d'abord, il est bon de savoir qu'AWS Control Tower partage une grande partie de la terminologie avec le AWS Organizations service, notamment les termes organisation et unité organisationnelle (OU), qui apparaissent tout au long de ce document.

- Pour plus d'informations sur les organisations OUs, consultez [AWS Organizations la section Terminologie et concepts](#). Si vous utilisez AWS Control Tower pour la première fois, cette terminologie est un bon point de départ.
- [AWS Organizations](#) est un AWS service qui vous aide à gérer votre environnement de manière centralisée au fur et à mesure que vous développez et adaptez vos charges de travail. AWS Control Tower s'appuie sur la création AWS Organizations de comptes, l'application de contrôles préventifs au niveau de l'unité organisationnelle et la fourniture d'une facturation centralisée.
- Un [AWS compte Account Factory](#) est un AWS compte provisionné à l'aide de Account Factory dans AWS Control Tower. Account Factory est parfois désigné de manière informelle comme un « distributeur automatique » de comptes.
- La [région d'origine](#) de votre AWS Control Tower est la AWS région dans laquelle votre zone d'atterrissage AWS Control Tower a été déployée. Vous pouvez voir votre région d'origine dans les paramètres de votre zone d'atterrissage.
- [AWS Service Catalog](#) vous permet de gérer de manière centralisée les services informatiques couramment déployés. Dans le contexte de ce document, Account Factory utilise Account Factory AWS Service Catalog pour approvisionner de nouveaux AWS comptes, y compris des comptes à partir de plans personnalisés.
- [AWS CloudFormation StackSets](#) sont un type de ressource qui étend les fonctionnalités des piles afin que vous puissiez créer, mettre à jour ou supprimer des piles sur plusieurs comptes et régions à l'aide d'une seule opération et d'un seul CloudFormation modèle.
- Une [instance de pile](#) est une référence à une pile dans un compte cible au sein d'une région.
- Une [pile](#) est un ensemble de AWS ressources que vous pouvez gérer comme une seule unité.
- Un [agrégateur](#) est un type de AWS Config ressource qui collecte des données de AWS Config configuration et de conformité à partir de plusieurs comptes et régions au sein de l'organisation, ce qui vous permet de consulter et d'interroger ces données de conformité au sein d'un seul compte.

- Un [pack de conformité](#) est un ensemble de AWS Config règles et d'actions correctives qui peuvent être déployées en tant qu'entité unique dans un compte et une région, ou au sein d'une organisation dans. AWS Organizations Vous pouvez utiliser un pack de conformité pour personnaliser votre environnement AWS Control Tower. Pour les blogs techniques fournissant plus de détails, consultez la section [Informations connexes](#).
- Dans AWS Control Tower, une [référence](#) est un groupe de ressources et de configurations spécifiques que vous pouvez appliquer à une cible. L'objectif de référence le plus courant peut être une unité organisationnelle (UO). Par exemple, la ligne de base appelée `AWSControlTowerBaseline` est disponible pour vous aider à vous OU inscrire auprès d'AWS Control Tower. Lors de la configuration et de la mise à jour de la zone d'atterrissage, la cible de référence peut être un compte partagé ou un paramètre spécifique pour la zone d'atterrissage dans son ensemble.
- Plan : un plan est un artefact qui encapsule certaines métadonnées, qui décrivent les composants de l'infrastructure déployés au sein d'un compte. Par exemple, un CloudFormation modèle peut servir de modèle pour un compte AWS Control Tower.
- Dérive : modification d'une ressource installée et configurée par AWS Control Tower. L'absence de dérive des ressources permet à AWS Control Tower de fonctionner correctement.
- Ressource non conforme : ressource qui enfreint une AWS Config règle définissant un contrôle de détection particulier.
- Compte partagé : l'un des trois comptes qu'AWS Control Tower crée automatiquement lorsque vous configurez votre zone de landing zone : le compte de gestion, le compte d'archivage des journaux et le compte d'audit. Vous pouvez choisir des noms personnalisés pour le compte d'archivage du journal et le compte d'audit lors de la configuration.
- Compte membre : un compte membre appartient à l'organisation AWS Control Tower. Le compte de membre peut être inscrit ou désinscrit dans AWS Control Tower. Lorsqu'une unité d'organisation enregistrée contient un mélange de comptes inscrits et non inscrits :
 - Les contrôles préventifs activés sur (ou hérités par) l'unité d'organisation s'appliquent à tous les comptes qu'elle contient, y compris les comptes non inscrits. Cela est vrai car les contrôles préventifs sont appliqués par SCPs le biais de politiques RCPS ou déclaratives au niveau de l'unité d'organisation, et non au niveau du compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Héritage pour les politiques de contrôle des services](#) dans la AWS Organizations documentation.
 - Les contrôles Detective activés sur l'unité d'organisation ne s'appliquent pas aux comptes non inscrits.
 - Les contrôles proactifs sont mis en œuvre par des AWS CloudFormation crochets. Ces contrôles ne s'appliquent pas aux comptes non inscrits dans une unité d'organisation.

Un compte ne peut être membre que d'une seule organisation à la fois, et ses frais sont facturés au compte de gestion de cette organisation. Un compte membre peut être déplacé vers le conteneur racine d'une organisation.

- **AWS compte** : un AWS compte fait office de conteneur de ressources et de limite d'isolation des ressources. Un AWS compte peut être associé à la facturation et au paiement. Un AWS compte est différent d'un compte utilisateur (parfois appelé [compte utilisateur IAM](#)) dans AWS Control Tower. Les comptes créés dans le cadre du processus de provisionnement d'Account Factory sont des AWS comptes. AWS des comptes peuvent également être ajoutés à AWS Control Tower par le biais d'un processus d'inscription au compte ou d'enregistrement de l'unité d'organisation.
- **Contrôle** : un contrôle (également connu sous le nom de garde-corps) est une règle de haut niveau qui fournit une gouvernance continue pour l'ensemble de votre environnement AWS Control Tower. Chaque contrôle applique une seule règle. Des contrôles préventifs sont mis en œuvre avec SCPs. Les contrôles Detective sont mis en œuvre avec AWS Config des règles. Les contrôles proactifs sont mis en œuvre avec CloudFormation des crochets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Comment fonctionnent les commandes](#).
- **Catalogue de contrôle** : Le catalogue de contrôle AWS Control Tower est le recueil de tous les contrôles disponibles via AWS Control Tower, dans la console et. APIs Elle s'appelait auparavant la bibliothèque de contrôle. Nous avons aligné la terminologie sur le nom de l'espace de noms, controlcatalog.
- **Zone d'atterrissage** : une zone de destination est un environnement cloud qui propose un point de départ recommandé, notamment les comptes par défaut, la structure des comptes, les configurations réseau et de sécurité, etc. À partir d'une zone d'atterrissage, vous pouvez déployer des charges de travail qui utilisent vos solutions et applications.
- **Cadre** : un cadre est une norme réglementaire ou une exigence industrielle spécifique. Dans l'ontologie du catalogue de contrôles, un framework est représenté par un contrôle standard. Pour plus d'informations, consultez la [présentation de l'ontologie](#) de Control Catalog.
- **UO imbriquée** : une UO imbriquée dans AWS Control Tower est une UO contenue dans une autre UO. Une UO imbriquée peut avoir exactement une UO parent, et chaque compte peut être membre d'une UO précise. Imbriqué OUs crée une hiérarchie. Lorsque vous associez une politique à l'un des comptes de la hiérarchie, elle se répercute sur tous les comptes OUs et situés en dessous. OUs Une hiérarchie d'unités d'organisation imbriquée dans AWS Control Tower peut avoir une profondeur maximale de cinq niveaux.
- **UO parent** : UO située juste au-dessus de l'UO actuelle dans la hiérarchie. Chaque UO peut avoir exactement une UO parent.

- **UO enfant** : toute UO située en dessous de l'UO actuelle dans la hiérarchie. Une UO peut avoir plusieurs enfants OUs.
- **Hiérarchie de l'UO** : dans AWS Control Tower, la hiérarchie des unités imbriquées OUs peut comporter jusqu'à cinq niveaux. L'ordre de nidification est appelé niveaux. Le sommet de la hiérarchie est désigné comme niveau 1.
- **UO de haut niveau** : Une UO de haut niveau est une UO située directement sous la racine, et non la racine elle-même. La racine n'est pas considérée comme une UO.
- **Gouvernée** : une région gouvernée est gérée et contrôlée dans votre environnement par AWS Control Tower, conformément aux politiques de gouvernance définies par votre organisation. Ils Régions AWS sont surveillés afin de respecter les meilleures pratiques et les politiques organisationnelles. Vos ressources dans ces régions sont protégées lorsque vous activez les contrôles d'AWS Control Tower.
- **Non gouvernée** : les régions affichant le statut Non gouvernée ne sont ni contrôlées ni surveillées par AWS Control Tower. Ils ne respectent Régions AWS généralement pas les mêmes politiques de gouvernance que celles appliquées par AWS Control Tower. Vous pouvez créer des ressources dans ces régions, mais ces ressources ne sont pas protégées par les contrôles de l'AWS Control Tower.
- **Refusé** : une région refusée est bloquée spécifiquement par AWS Control Tower. Au sein de votre environnement AWS Control Tower, vous ne pouvez pas y allouer de ressources Régions AWS.

Tarification

L'utilisation d'AWS Control Tower n'entraîne aucun frais supplémentaire. Vous ne payez que pour les AWS services activés par AWS Control Tower et les services que vous utilisez dans votre zone de landing zone. Par exemple, vous payez pour Service Catalog pour l'approvisionnement de comptes auprès d'Account Factory et AWS CloudTrail pour les événements suivis dans votre zone de landing zone. Pour plus d'informations sur les tarifs et les frais associés à AWS Control Tower, consultez la section [Tarification d'AWS Control Tower](#).

Si vous exécutez des charges de travail éphémères à partir de comptes dans AWS Control Tower, vous constaterez peut-être une augmentation des coûts associés à AWS Config. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tarification AWS Config](#). Contactez le représentant de votre AWS compte pour obtenir des informations plus spécifiques sur la gestion de ces coûts. Pour en savoir plus sur le AWS Config fonctionnement d'AWS Control Tower, consultez [Surveillez l'évolution des ressources avec AWS Config](#).

Si vous implémentez des AWS CloudTrail sentiers en dehors d'AWS Control Tower, vous pouvez les utiliser avec AWS Control Tower. Toutefois, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés si vous optez également pour des parcours gérés par AWS Control Tower. Nous vous déconseillons de créer des sentiers extérieurs, sauf si vous avez des exigences spécifiques. Si vous choisissez de vous inscrire lors de la configuration ou de la mise à jour de la zone d'atterrissage, AWS Control Tower met en place et active un suivi au niveau de l'organisation CloudTrail pour vous dans le compte de gestion. Pour plus d'informations sur la gestion des CloudTrail coûts, consultez [la section Gestion des CloudTrail coûts](#).

Configuration

Avant de l'utiliser AWS Control Tower pour la première fois, suivez les étapes décrites dans cette section pour créer un AWS compte et protéger votre compte AWS Control Tower de gestion. Pour plus d'informations sur les tâches de configuration supplémentaires spécifiquement destinées à AWS Control Tower, voir [Commencer à utiliser AWS Control Tower](#).

Inscrivez-vous pour AWS

Lorsque vous vous inscrivez à Amazon Web Services (AWS), votre AWS compte est automatiquement inscrit à tous les services AWS, y compris AWS Control Tower. Si vous avez déjà un AWS compte, passez à la tâche suivante. Si vous n'avez pas de AWS compte, suivez la procédure ci-dessous pour en créer un.

Notez votre numéro de AWS compte, car vous en avez besoin pour d'autres tâches.

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Si vous n'en avez pas Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour vous inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez l'<https://portal.aws.amazon.com/billing/inscription>.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique ou un SMS et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Lorsque vous vous inscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les [tâches nécessitant un accès utilisateur racine](#).

AWS vous envoie un e-mail de confirmation une fois le processus d'inscription terminé. À tout moment, vous pouvez consulter l'activité actuelle de votre compte et gérer votre compte en accédant à <https://aws.amazon.com/> et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Après vous être inscrit à un Compte AWS, sécurisez Utilisateur racine d'un compte AWS AWS IAM Identity Center, activez et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisez votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous en [AWS Management Console](#) tant que propriétaire du compte en choisissant Utilisateur root et en saisissant votre adresse Compte AWS e-mail. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez [Connexion en tant qu'utilisateur racine](#) dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS .

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

Pour obtenir des instructions, voir [Activer un périphérique MFA virtuel pour votre utilisateur Compte AWS root \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

Pour obtenir des instructions, consultez [Activation d' AWS IAM Identity Center](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

Pour un didacticiel sur l'utilisation du Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, voir [Configurer l'accès utilisateur par défaut Répertoire IAM Identity Center](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant un utilisateur d'IAM Identity Center, consultez la section [Connexion au portail AWS d'accès](#) dans le guide de l'Connexion à AWS utilisateur.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez [Création d'un ensemble d'autorisations](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

Pour obtenir des instructions, consultez [Ajout de groupes](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

Sécurité de vos comptes

Vous trouverez des conseils supplémentaires sur la manière de mettre en place les meilleures pratiques qui protègent la sécurité de vos AWS Control Tower comptes dans la AWS Organizations documentation.

- [Bonnes pratiques pour le compte de gestion](#)
- [Bonnes pratiques pour les comptes des membres](#)

Étape suivante

[Commencer à utiliser AWS Control Tower](#)

Commencer à utiliser AWS Control Tower

Cette procédure de mise en route est destinée aux administrateurs d'AWS Control Tower. Suivez cette procédure lorsque vous êtes prêt à configurer votre zone d'atterrissage à l'aide de la console AWS Control Tower ou APIs.

Si vous êtes actuellement AWS client, mais que vous utilisez AWS Control Tower pour la première fois, vous souhaitez peut-être consulter la section intitulée «[Planifiez la zone de landing de votre AWS Control Tower](#)», avant de continuer.

Rubriques

- [Guide de démarrage rapide d'AWS Control Tower](#)
- [Prérequis : vérifications automatisées avant le lancement de votre compte de gestion](#)
- [Configuration de l'environnement dédié à vos commandes](#)
- [Commencez à utiliser AWS Control Tower depuis la console](#)
- [Commencez à utiliser AWS Control Tower en utilisant APIs](#)
- [Étapes suivantes](#)

Guide de démarrage rapide d'AWS Control Tower

Si vous êtes nouveau dans ce AWS domaine, vous pouvez suivre les étapes décrites dans cette section pour démarrer rapidement avec AWS Control Tower. Si vous préférez personnaliser immédiatement votre environnement AWS Control Tower, consultez [Étape 2. Configurez et lancez votre zone d'atterrissage](#).

Note

AWS Control Tower met en place des services payants AWS CloudTrail AWS Config, tels que Amazon CloudWatch, Amazon S3 et Amazon VPC. Lorsqu'ils sont utilisés, ces services peuvent entraîner des coûts, comme indiqué sur la [page de tarification](#). La console AWS de gestion vous indique l'utilisation de tous les services payants et les coûts engagés. Aucun coût supplémentaire n'est créé par AWS Control Tower elle-même.

Avant de commencer

La décision la plus importante à prendre avant de commencer le processus de configuration est de choisir votre région d'origine. Votre région d'origine est la AWS région dans laquelle vous exécuterez la plupart de vos charges de travail ou stockerez la plupart de vos données. Il ne peut pas être modifié une fois que vous avez configuré votre zone de landing AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur le choix d'une région d'origine, consultez [Conseils administratifs pour la configuration de la zone d'atterrissage](#).

 Note

Par défaut, AWS Control Tower choisit la région dans laquelle votre compte fonctionne actuellement comme région d'origine. Vous pouvez voir votre région actuelle dans le coin supérieur droit de l'écran de votre console de AWS gestion.

La procédure de démarrage rapide suppose que vous accepterez les valeurs par défaut pour les ressources de votre environnement AWS Control Tower. Bon nombre de ces choix peuvent être modifiés ultérieurement. Quelques choix ponctuels sont répertoriés dans la section intitulée [Attentes relatives à la configuration de la zone d'atterrissage](#).

Si vous avez créé un nouveau AWS compte, il répond automatiquement aux conditions requises pour configurer AWS Control Tower. Vous pouvez suivre les étapes suivantes.

Étapes de démarrage rapide

1. Connectez-vous à la console de AWS gestion à l'aide de vos informations d'identification d'administrateur.
2. Accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
3. Vérifiez que vous travaillez dans la région d'origine de votre choix.
4. Choisissez Configurer la zone d'atterrissage.
5. Suivez les instructions de la console en acceptant toutes les valeurs par défaut. Vous devrez saisir l'adresse e-mail de votre compte, d'un compte d'archivage des journaux et d'un compte d'audit.
6. Confirmez vos choix et choisissez Configurer la zone d'atterrissage.
7. AWS Control Tower met environ 30 minutes pour configurer toutes les ressources de votre zone de landing zone.

Pour obtenir une version plus détaillée de la configuration d'AWS Control Tower, notamment des méthodes de personnalisation de votre environnement, lisez et suivez les procédures décrites dans les rubriques suivantes.

 Note

Si vous êtes client pour la première fois et que vous rencontrez un problème de configuration, contactez le [AWS Support](#) pour obtenir une assistance diagnostique.

Prérequis : vérifications automatisées avant le lancement de votre compte de gestion

Avant qu'AWS Control Tower ne configure la zone de landing zone, elle exécute automatiquement une série de vérifications préalables au lancement sur votre compte. Aucune action de votre part n'est requise pour effectuer ces vérifications, qui garantissent que votre compte de gestion est prêt à faire face aux modifications établissant votre zone de landing zone. Voici les vérifications effectuées par AWS Control Tower avant de configurer une zone de landing zone :

- Les limites de service existantes Compte AWS doivent être suffisantes pour permettre le lancement d'AWS Control Tower. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Limitations et quotas dans AWS Control Tower](#).
- Vous Compte AWS devez être abonné aux AWS services suivants :
 - Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 - Amazon SNS
 - Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
 - AWS CloudFormation
 - AWS CloudTrail
 - Amazon CloudWatch
 - AWS Config
 - Gestion des identités et des accès AWS (JE SUIS)
 - AWS Lambda

 Note

Par défaut, tous les comptes sont abonnés à ces services.

Considérations pour les AWS IAM Identity Center clients (IAM Identity Center)

- Si AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) est déjà configuré, la région d'origine d'AWS Control Tower doit être identique à la région du centre d'identité IAM. Toutefois, si le centre d'identité IAM est configuré dans la région de l'est des États-Unis (Virginie du Nord) (us-east-1), AWS Control Tower utilise cette instance quelle que soit la région d'origine que vous sélectionnez.
- IAM Identity Center ne peut être installé que dans le compte de gestion d'une organisation.
- Trois options s'appliquent à votre répertoire IAM Identity Center, en fonction de la source d'identité que vous choisissez :
 - Boutique d'utilisateurs d'IAM Identity Center : si AWS Control Tower est configuré avec IAM Identity Center, AWS Control Tower crée des groupes dans le répertoire IAM Identity Center et fournit l'accès à ces groupes, pour l'utilisateur que vous sélectionnez, pour les comptes des membres.
 - Active Directory : si IAM Identity Center pour AWS Control Tower est configuré avec Active Directory, AWS Control Tower ne gère pas le répertoire IAM Identity Center. Il n'affecte pas d'utilisateurs ou de groupes à de nouveaux AWS comptes.
 - Fournisseur d'identité externe : si le centre d'identité IAM pour AWS Control Tower est configuré avec un fournisseur d'identité externe (IdP), AWS Control Tower crée des groupes dans le répertoire du centre d'identité IAM et fournit l'accès à ces groupes à l'utilisateur que vous sélectionnez pour les comptes de membre. Vous pouvez spécifier un utilisateur existant à partir de votre IdP externe dans Account Factory lors de la création du compte, et AWS Control Tower donne à cet utilisateur l'accès au nouveau compte lorsqu'elle synchronise les utilisateurs du même nom entre IAM Identity Center et l'IdP externe. Vous pouvez également créer des groupes dans votre IdP externe pour qu'ils correspondent aux noms des groupes par défaut dans AWS Control Tower. Lorsque vous affectez des utilisateurs à ces groupes, ces utilisateurs auront accès à vos comptes inscrits.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM Identity Center et d'AWS Control Tower, consultez [Ce qu'il faut savoir sur les comptes IAM Identity Center et AWS Control Tower](#)

Considérations pour AWS Config et pour AWS CloudTrail les clients

- L'accès sécurisé Compte AWS ne peut pas être activé dans le compte de gestion de l'organisation pour AWS Config. Pour plus d'informations sur la désactivation de l'accès sécurisé, consultez [la AWS Organizations documentation sur l'activation ou la désactivation de l'accès sécurisé](#).
- Si vous disposez d'un AWS Config enregistreur, d'un canal de diffusion ou d'une configuration d'agrégation dans l'un des comptes existants que vous envisagez d'inscrire dans AWS Control Tower, vous devez modifier ou supprimer ces configurations avant de commencer à inscrire les comptes, une fois votre zone de landing zone configurée. Cette vérification préalable ne s'applique pas au compte de gestion AWS Control Tower lors du lancement de la zone de landing zone. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Inscrire des comptes disposant de ressources existantes AWS Config](#).
- Si vous exécutez des charges de travail éphémères à partir de comptes dans AWS Control Tower, vous constaterez peut-être une augmentation des coûts associés à Config. AWS Contactez le représentant de votre AWS compte pour obtenir des informations plus spécifiques sur la gestion de ces coûts.
- Lorsque vous créez un compte dans AWS Control Tower, celui-ci est régi par le AWS CloudTrail parcours de l'organisation AWS Control Tower. Si vous avez déjà déployé un essai dans CloudTrail le compte, des frais supplémentaires peuvent être facturés, sauf si vous supprimez le journal existant pour le compte avant de l'inscrire dans AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur les sentiers au niveau de l'organisation et sur AWS Control Tower, consultez. [Tarification](#)

Note

Lors du lancement, les points de terminaison du AWS Security Token Service (STS) doivent être activés dans le compte de gestion, pour toutes les régions régies par AWS Control Tower. Sinon, le lancement peut échouer au milieu du processus de configuration.

Configuration de l'environnement dédié à vos commandes

Avec la zone d'atterrissage 4.0 d'AWS Control Tower, vous pouvez désormais créer un environnement uniquement axé sur les contrôles sans implémenter de zone d'atterrissage complète. Cette option de déploiement est conçue pour les clients qui disposent d'une configuration AWS Organizations établie et qui souhaitent se concentrer sur l'adoption de contrôles gérés via [le catalogue de contrôle The AWS Control Tower](#).

Rubriques

- [Démarrage](#)
- [Considérations relatives à AWS Config](#)
- [Processus de mise en œuvre](#)
- [Remarques importantes](#)

Démarrage

Commencez par consulter le catalogue de contrôle AWS Control Tower depuis la page d'accueil pour comprendre les contrôles gérés disponibles, leurs cadres de conformité associés et les métadonnées de contrôle. Pour activer cette expérience sur AWS Control Tower, sélectionnez J'ai un environnement existant et je souhaite activer les contrôles gérés par AWS sur la console. Vous allez ensuite confirmer votre région d'origine et éventuellement sélectionner d'autres régions gouvernées. Lors de la configuration, vous pouvez activer l'inscription automatique des comptes, ce qui garantit que les comptes héritent automatiquement des contrôles et des configurations de leur unité organisationnelle (UO) parent lorsqu'ils sont déplacés d'une unité organisationnelle (UO) à une autre. OUs

Considérations relatives à AWS Config

Vous avez la possibilité de l'activer AWS Config lors de la configuration initiale ou ultérieurement selon les besoins. AWS Config est obligatoire si vous prévoyez d'utiliser des contrôles de détection dans votre environnement. Si vous choisissez de l'activer AWS Config, vous devrez désigner un compte agrégateur pour collecter les données de configuration et de conformité. Vous pouvez sélectionner un compte existant ou en créer un nouveau lors de la configuration. Les options supplémentaires incluent la configuration du chiffrement des AWS KMS clés et la spécification des périodes de conservation des journaux Amazon S3 pour l'enregistrement.

Processus de mise en œuvre

Si vous continuez sans AWS Config, votre environnement sera immédiatement prêt pour les contrôles préventifs et proactifs dans le Control Catalog.

Toutefois, lorsque vous serez prêt à activer votre premier contrôle de détection, vous devrez activer AWS Config l'enregistrement via le nouveau ConfigBaseline contrôle activé sur la cible OUs. Il s'agit d'un processus de configuration unique par unité d'organisation dont la AWS Config tarification

est basée sur le nombre de comptes par unité d'organisation et les ressources par compte, par région AWS.

Remarques importantes

La création d'un environnement AWS Control Tower établit une relation de confiance avec AWS Organizations, en permettant la détection des dérives pour les contrôles préventifs et le suivi des modifications des comptes et des unités d'organisation. Lors de l'installation, AWS Control Tower crée une configuration de zone d'atterrissage qui sert de base à votre environnement de contrôles gérés.

Pour créer votre environnement dédié aux contrôles via, APIs veuillez consulter : [Commencez à utiliser AWS Control Tower en utilisant APIs](#) Notez que le champ du manifeste est désormais facultatif dans la zone de landing zone 4.0.

Commencez à utiliser AWS Control Tower depuis la console

Cette procédure de mise en route est destinée aux administrateurs d'AWS Control Tower. Suivez cette procédure lorsque vous êtes prêt à configurer votre zone d'atterrissage à l'aide de la console AWS Control Tower. Du début à la fin, cela devrait prendre environ une demi-heure. Cette procédure nécessite quelques prérequis et trois étapes principales.

Si vous êtes actuellement AWS client, mais que vous utilisez AWS Control Tower pour la première fois, vous souhaitez peut-être consulter la section intitulée «[Planifiez la zone de landing de votre AWS Control Tower](#)», avant de continuer.

Rubriques

- [Attentes relatives à la configuration de la zone d'atterrissage](#)
- [Étape 1 : Créez les adresses e-mail de votre compte partagé](#)
- [Étape 2. Configurez et lancez votre zone d'atterrissage](#)
- [Étape 3. Vérifiez et configurez la zone d'atterrissage](#)

Attentes relatives à la configuration de la zone d'atterrissage

Le processus de configuration de votre zone de landing AWS Control Tower comporte plusieurs étapes. Certains aspects de votre zone de landing zone AWS Control Tower sont configurables. Les autres choix ne peuvent pas être modifiés après la configuration.

Éléments clés à configurer lors de l'installation

- Vous pouvez sélectionner les noms de vos unités d'organisation de premier niveau lors de la configuration, et vous pouvez également modifier les noms de vos unités d'organisation après avoir configuré votre zone de landing zone. Par défaut, les niveaux supérieurs OUs sont nommés Security et Sandbox. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Directives pour la mise en place d'un environnement bien conçu](#).
- Lors de la configuration, vous pouvez sélectionner des noms personnalisés pour les comptes partagés créés par AWS Control Tower, appelés archive de journaux et audit par défaut, mais vous ne pouvez pas modifier ces noms après la configuration. (Il s'agit d'une sélection unique.)
- Lors de la configuration, vous pouvez éventuellement spécifier AWS des comptes existants pour AWS Control Tower à utiliser comme comptes d'audit et d'archivage des journaux. Si vous prévoyez de spécifier AWS des comptes existants, et si ces comptes disposent de AWS Config ressources existantes, vous devez supprimer les AWS Config ressources existantes avant de pouvoir les inscrire dans AWS Control Tower. (Il s'agit d'une sélection unique.)
- Si vous effectuez la configuration pour la première fois, ou si vous passez à la version 3.0 de landing zone, vous pouvez choisir d'autoriser AWS Control Tower à configurer un AWS CloudTrail parcours au niveau de l'organisation pour votre organisation, ou de vous désinscrire des sentiers gérés par AWS Control Tower et de gérer vos propres CloudTrail sentiers. Vous pouvez accepter ou refuser les pistes au niveau de l'organisation qui sont gérées par AWS Control Tower chaque fois que vous mettez à jour votre zone de landing zone.
- Vous pouvez éventuellement définir une politique de rétention personnalisée pour votre bucket de log et votre bucket d'accès aux logs Amazon S3, lorsque vous configurez ou mettez à jour votre zone de landing zone.
- Vous pouvez éventuellement spécifier un plan prédéfini à utiliser pour le provisionnement de comptes membres personnalisés à partir de la console AWS Control Tower. Vous pourrez personnaliser les comptes ultérieurement si vous ne disposez pas d'un plan. Consultez [Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization \(AFC\)](#).

Choix de configuration irréversibles

- Vous ne pouvez pas modifier votre région d'origine une fois que vous avez configuré votre zone de landing zone.
- Si vous approvisionnez des comptes Account Factory avec VPCs, le CIDRs VPC ne peut pas être modifié une fois qu'il a été créé.

Étape 1 : Créez les adresses e-mail de votre compte partagé

Si vous configurez votre zone d'atterrissage dans une nouvelle zone Compte AWS, consultez [Configuration](#).

- Pour configurer votre zone de landing zone avec de nouveaux comptes partagés, AWS Control Tower a besoin de deux adresses e-mail uniques qui ne sont pas encore associées à un Compte AWS. Chacune de ces adresses e-mail servira de boîte de réception collaborative (un compte e-mail partagé) destinée aux différents utilisateurs de votre entreprise chargés de tâches spécifiques liées à AWS Control Tower.
- Si vous configurez AWS Control Tower pour la première fois, et si vous intégrez des comptes de sécurité et d'archivage de journaux existants dans AWS Control Tower, vous pouvez saisir les adresses e-mail actuelles des AWS comptes existants.

Les adresses e-mail sont obligatoires pour :

- Compte d'audit : ce compte est destiné à votre équipe d'utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux informations d'audit mises à disposition par AWS Control Tower. Vous pouvez également utiliser ce compte en tant que point d'accès pour les outils tiers qui effectuent l'audit par programmation de votre environnement pour vous aider à effectuer l'audit à des fins de conformité.
- Compte d'archivage des journaux : ce compte est destiné à votre équipe d'utilisateurs qui ont besoin d'accéder à toutes les informations de connexion de tous les comptes enregistrés OUs dans votre zone de landing zone.

Ces comptes sont configurés dans l'unité d'organisation de sécurité lorsque vous créez votre zone de landing zone. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons, lorsque vous effectuez des actions sur ces comptes, d'utiliser un utilisateur IAM Identity Center disposant des autorisations appropriées.

Note

Si vous spécifiez AWS des comptes existants comme comptes d'audit et d'archivage des journaux, les comptes existants doivent passer certains contrôles avant le lancement afin de garantir qu'aucune ressource n'est en conflit avec les exigences d'AWS Control Tower. Si ces vérifications échouent, il se peut que la configuration de votre zone d'atterrissage échoue. En particulier, les comptes ne doivent pas disposer de AWS Config ressources existantes. Pour

de plus amples informations, veuillez consulter [Considérations relatives à l'ajout de comptes de sécurité ou de journalisation existants](#).

Dans un souci de clarté, le présent guide de l'utilisateur fait toujours référence aux comptes partagés par leurs noms par défaut : archivage des journaux et audit. Lorsque vous lisez ce document, n'oubliez pas de remplacer les noms personnalisés que vous donnez initialement à ces comptes, si vous choisissez de les personnaliser. Vous pouvez consulter vos comptes avec leurs noms personnalisés sur la page Détails du compte.

Note

Nous sommes en train de modifier notre terminologie concernant les noms par défaut de certaines unités organisationnelles d'AWS Control Tower (OUs) afin de nous aligner sur la stratégie AWS multi-comptes. Vous remarquerez peut-être certaines incohérences lors de la transition visant à améliorer la clarté de ces noms. L'unité d'organisation de sécurité était auparavant appelée unité d'organisation principale. L'unité d'organisation Sandbox était auparavant appelée unité d'organisation personnalisée.

Étape 2. Configurez et lancez votre zone d'atterrissage

Avant de lancer votre zone de landing zone AWS Control Tower, déterminez la région d'origine la plus appropriée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Conseils administratifs pour la configuration de la zone d'atterrissage](#).

Important

Le changement de région d'origine après le déploiement de la zone de landing de votre AWS Control Tower nécessite une mise hors service ainsi que l'assistance du Support AWS . Cette pratique n'est pas recommandée.

Découvrez comment configurer et lancer votre zone d'atterrissage à l'aide de AWS CLI l'entrée [Commencez à utiliser AWS Control Tower en utilisant APIs](#).

Pour configurer et lancer votre zone d'atterrissage dans la console, effectuez les étapes suivantes.

Préparation : accédez à la console AWS Control Tower

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
2. Dans la console, vérifiez que vous travaillez dans la région d'origine de votre choix pour AWS Control Tower. Choisissez ensuite Configurer votre zone de landing zone.

Étape 2a. Vérifiez et sélectionnez vos AWS régions

Assurez-vous d'avoir correctement désigné la AWS région que vous sélectionnez pour votre région d'origine. Une fois que vous avez déployé AWS Control Tower, vous ne pouvez pas modifier la région d'origine.

Dans cette section du processus de configuration, vous pouvez ajouter les AWS régions supplémentaires dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter d'autres régions ultérieurement, si nécessaire, et vous pouvez supprimer des régions de la gouvernance.

Pour sélectionner d'autres AWS régions à gouverner

1. Le panneau affiche les sélections de régions actuelles. Ouvrez le menu déroulant pour voir la liste des régions supplémentaires disponibles pour la gouvernance.
2. Cochez la case à côté de chaque région à intégrer à la gouvernance par AWS Control Tower. La région que vous avez sélectionnée n'est pas modifiable.

Pour refuser l'accès à certaines régions

Pour refuser l'accès aux AWS ressources et aux charges de travail dans certaines AWS régions, sélectionnez Activé dans la section relative au refus de contrôle de la région. Par défaut, le paramètre de ce contrôle est Non activé.

Étape 2b. Configurez vos unités organisationnelles (OUs)

Si vous acceptez les noms par défaut de ces derniers OUs, vous n'avez aucune action à effectuer pour que l'installation continue. Pour modifier les noms des OUs, entrez les nouveaux noms directement dans le champ du formulaire.

- UO de base — AWS Control Tower s'appuie sur une unité d'organisation de base initialement nommée unité d'organisation de sécurité. Vous pouvez modifier le nom de cette unité d'organisation lors de la configuration initiale et par la suite, à partir de la page de détails de l'unité

d'organisation. Cette unité d'organisation de sécurité contient vos deux comptes partagés, appelés par défaut compte d'archivage du journal et compte d'audit.

- UO supplémentaire — AWS Control Tower peut configurer une ou plusieurs unités supplémentaires OUs pour vous. Nous vous recommandons de prévoir au moins une unité d'organisation supplémentaire dans votre zone de landing, en plus de l'unité d'organisation de sécurité. Si cette unité d'organisation supplémentaire est destinée à des projets de développement, nous vous recommandons de la nommer unité d'organisation Sandbox, comme indiqué dans le [Directives pour la mise en place d'un environnement bien conçu](#). Si vous avez déjà une unité d'organisation existante AWS Organizations, vous pouvez voir apparaître l'option permettant d'ignorer la configuration d'une unité d'organisation supplémentaire dans AWS Control Tower.

Étape 2c. Configuration de vos comptes partagés, de la journalisation et du chiffrement

Dans cette section du processus de configuration, le panneau affiche les sélections par défaut pour les noms de vos comptes AWS Control Tower partagés. Ces comptes constituent un élément essentiel de votre zone de landing zone. Ne déplacez ni ne supprimez ces comptes partagés. Vous pouvez choisir des noms personnalisés pour les comptes d'audit et d'archivage des journaux lors de la configuration. Vous pouvez également choisir une seule fois de définir les AWS comptes existants comme comptes partagés.

Vous devez fournir des adresses e-mail uniques pour vos comptes d'archivage de journaux et d'audit, et vous pouvez vérifier l'adresse e-mail que vous avez précédemment fournie pour votre compte de gestion. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les valeurs par défaut modifiables.

À propos des comptes partagés

- Le compte de gestion — Le compte de gestion AWS Control Tower fait partie du niveau root. Le compte de gestion permet de facturer AWS Control Tower. Le compte dispose également d'autorisations d'administrateur pour votre zone de landing zone. Vous ne pouvez pas créer de comptes distincts pour la facturation et pour les autorisations d'administrateur dans AWS Control Tower.

L'adresse e-mail indiquée pour le compte de gestion n'est pas modifiable pendant cette phase de configuration. Il s'affiche comme une confirmation, afin que vous puissiez vérifier que vous modifiez le bon compte de gestion, au cas où vous auriez plusieurs comptes.

- Les deux comptes partagés — Vous pouvez choisir des noms personnalisés pour ces deux comptes ou créer vos propres comptes, et vous devez fournir une adresse e-mail unique pour chaque compte, qu'il soit nouveau ou existant. Si vous choisissez qu'AWS Control Tower crée de

nouveaux comptes partagés pour vous, les adresses e-mail ne doivent pas déjà être associées à AWS des comptes.

Pour configurer les comptes partagés, renseignez les informations demandées.

1. Sur la console, entrez le nom du compte initialement appelé compte d'archive du journal. De nombreux clients décident de conserver le nom par défaut de ce compte.
2. Fournissez une adresse e-mail unique pour ce compte.
3. Entrez un nom pour le compte initialement appelé compte d'audit. De nombreux clients choisissent de l'appeler le compte Security.
4. Fournissez une adresse e-mail unique pour ce compte.

Configurez éventuellement la conservation des journaux

Au cours de cette phase de configuration, vous pouvez personnaliser la politique de conservation des journaux pour les compartiments Amazon S3 qui stockent vos AWS CloudTrail journaux dans AWS Control Tower, par tranches de jours ou d'années, jusqu'à un maximum de 15 ans. Si vous choisissez de ne pas personnaliser la conservation de vos journaux, les paramètres par défaut sont d'un an pour la journalisation standard du compte et de 10 ans pour la journalisation des accès. Cette fonctionnalité est également disponible lorsque vous mettez à jour ou réinitialisez votre zone d'atterrissage.

Gestion automatique de l'accès en Compte AWS option

Vous pouvez choisir si AWS Control Tower configure l' Compte AWS accès avec Gestion des identités et des accès AWS (IAM) ou si vous souhaitez gérer vous-même l' Compte AWS accès, soit avec les utilisateurs, les rôles et les autorisations d' AWS IAM Identity Center que vous pouvez configurer et personnaliser vous-même, soit avec une autre méthode telle qu'un IdP externe, soit pour la fédération directe de comptes, soit pour la fédération à plusieurs comptes via IAM Identity Center. Vous pourrez modifier cette sélection ultérieurement.

Par défaut, AWS Control Tower configure l' AWS IAM Identity Center pour votre zone de landing zone, conformément aux recommandations relatives aux meilleures pratiques définies dans la section [Organisation de votre AWS environnement à l'aide de plusieurs comptes](#). La plupart des clients choisissent la valeur par défaut. D'autres méthodes d'accès sont parfois nécessaires, pour des raisons de conformité réglementaire dans des secteurs ou des pays spécifiques, ou dans les pays Régions AWS où AWS IAM Identity Center n'est pas disponible.

La sélection de fournisseurs d'identité au niveau du compte n'est pas prise en charge. Cette option s'applique uniquement à la zone d'atterrissage dans son ensemble.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Conseils relatifs à l'IAM Identity Center](#).

Configurez éventuellement AWS CloudTrail des sentiers

En tant que bonne pratique, nous vous recommandons de configurer la journalisation. Si vous souhaitez autoriser AWS Control Tower à configurer un suivi au niveau de l'organisation et à CloudTrail le gérer pour vous, choisissez Opt in. Si vous souhaitez gérer la journalisation à l'aide de vos propres CloudTrail sentiers ou d'un outil de journalisation tiers, choisissez Se désinscrire. Confirmez votre sélection lorsque cela est demandé dans la console. Vous pouvez modifier votre sélection et choisir d'accéder ou de refuser des parcours au niveau de l'organisation lorsque vous mettez à jour votre zone de landing zone.

Vous pouvez configurer et gérer vos propres CloudTrail sentiers à tout moment, y compris les sentiers au niveau de l'organisation et au niveau du compte. Si vous configurez des CloudTrail parcours dupliqués, vous risquez d'encourir des coûts supplémentaires lorsque les CloudTrail événements sont enregistrés.

Configurez éventuellement AWS KMS keys

Si vous souhaitez chiffrer et déchiffrer vos ressources à l'aide d'une clé de AWS KMS chiffrement, cochez la case. Si vous avez des clés existantes, vous pourrez les sélectionner parmi les identifiants affichés dans un menu déroulant. Vous pouvez générer une nouvelle clé en choisissant Créer une clé. Vous pouvez ajouter ou modifier une clé KMS à chaque fois que vous mettez à jour votre zone de landing zone.

Lorsque vous sélectionnez Configurer la zone de landing zone, AWS Control Tower effectue une vérification préalable pour valider votre clé KMS. La clé doit répondre aux exigences suivantes :

- Activé
- Symétrique
- Il ne s'agit pas d'une clé multirégionale
- Les autorisations correctes ont été ajoutées à la politique
- La clé se trouve dans le compte de gestion

Une bannière d'erreur peut s'afficher si la clé ne répond pas à ces exigences. Dans ce cas, choisissez une autre clé ou générez une clé. Veillez à modifier la politique d'autorisation de la clé, comme décrit dans la section suivante.

Mettre à jour la politique relative aux clés KMS

Avant de pouvoir mettre à jour une politique de clé KMS, vous devez créer une clé KMS. Pour plus d'informations, consultez [Création d'une stratégie de clé](#) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service .

Pour utiliser une clé KMS avec AWS Control Tower, vous devez mettre à jour la politique de clé KMS par défaut en ajoutant les autorisations minimales requises pour AWS Config et AWS CloudTrail. À titre de bonne pratique, nous vous recommandons d'inclure les autorisations minimales requises dans toute politique. Lorsque vous mettez à jour une politique de clé KMS, vous pouvez ajouter des autorisations en tant que groupe dans une seule instruction JSON ou ligne par ligne.

La procédure décrit comment mettre à jour la politique de clé KMS par défaut dans la AWS KMS console en ajoutant des instructions de politique autorisant AWS Config et CloudTrail à utiliser AWS KMS pour le chiffrement. Les déclarations de politique exigent que vous incluiez les informations suivantes :

- **YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID**— l'ID du compte de gestion sur lequel AWS Control Tower sera configuré.
- **YOUR-HOME-REGION**— la région d'origine que vous allez sélectionner lors de la configuration d'AWS Control Tower.
- **YOUR-KMS-KEY-ID**— l'ID de clé KMS qui sera utilisé avec la politique.

Pour mettre à jour la politique relative aux clés KMS

1. Ouvrez la AWS KMS console à <https://console.aws.amazon.com/kms>
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Clés gérées par le client.
3. Dans le tableau, sélectionnez la clé que vous souhaitez modifier.
4. Dans l'onglet Stratégie clé, assurez-vous que vous pouvez consulter la politique clé. Si vous ne pouvez pas consulter la politique clé, choisissez Basculer vers l'affichage des politiques.
5. Choisissez Modifier, puis mettez à jour la politique de clé KMS par défaut en ajoutant les déclarations de stratégie suivantes pour AWS Config et CloudTrail.

AWS Config déclaration de politique

```
{
  "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "config.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID"
}
```

CloudTrail déclaration de politique

```
{
  "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail"
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*"
    }
  }
}
```

6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Exemple de politique relative aux clés KMS

L'exemple de politique suivant montre à quoi pourrait ressembler votre politique de clé KMS une fois que vous aurez ajouté les déclarations de politique qui accordent AWS Config CloudTrail les autorisations minimales requises. L'exemple de politique n'inclut pas votre politique de clé KMS par défaut.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "CustomKMSPolicy",
  "Statement": [
    {
      ... YOUR-EXISTING-POLICIES ...
    },
    {
      "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:PARTITION:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-
ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID"
    },
    {
      "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "arn:PARTITION:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-
ID:key/YOUR-KMS-KEY-ID",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:PARTITION:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:PARTITION:cloudtrail:*:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*"
    }
  }
}
```

Pour consulter d'autres exemples de politiques, consultez les pages suivantes :

- [Octroi d'autorisations de chiffrement](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- [Autorisations requises pour la clé KMS lors de l'utilisation de rôles liés à un service \(livraison de compartiments S3\)](#) dans le guide du développeur.AWS Config

Protégez-vous contre les attaquants

En ajoutant certaines conditions à vos politiques, vous pouvez contribuer à empêcher un type d'attaque spécifique, connu sous le nom d'attaque adjointe confuse, qui se produit lorsqu'une entité contraint une entité plus privilégiée à effectuer une action, par exemple dans le cas d'une usurpation d'identité interservices. Pour des informations générales sur les conditions du contrat, voir également [Spécification de conditions dans une politique](#).

Le AWS Key Management Service (AWS KMS) vous permet de créer des clés KMS multirégionales et des clés asymétriques ; cependant, AWS Control Tower ne prend pas en charge les clés multirégionales ou asymétriques. AWS Control Tower effectue une pré-vérification de vos clés existantes. Un message d'erreur peut s'afficher si vous sélectionnez une clé multirégionale ou une clé asymétrique. Dans ce cas, générez une autre clé à utiliser avec les ressources AWS Control Tower.

Pour plus d'informations à ce sujet AWS KMS, consultez [le guide du AWS KMS développeur](#).

Notez que les données des clients dans AWS Control Tower sont chiffrées au repos, par défaut, à l'aide de SSE-S3.

Configurez éventuellement l'inscription automatique pour les comptes

Lorsque vous activez cette fonctionnalité lors de la configuration ou ultérieurement, les comptes déplacés entre deux comptes enregistrés OUs, ou déplacés pour la première fois dans votre environnement AWS Control Tower, ne présentent plus d'état de dérive héritée. Les comptes héritent automatiquement des lignes de base et des contrôles activés sur la nouvelle unité d'organisation. Les contrôles et les lignes de base de l'unité d'organisation précédente sont supprimés.

Pour activer l'inscription automatique à tout moment après la configuration, rendez-vous sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage et choisissez Mettre à jour la zone de destination, ou appelez l'UpdateLandingZoneAPI AWS Control Tower.

Vous pouvez déplacer un compte entre deux OUs AWS Organizations via l'API ou via la console AWS Control Tower. Si vous déplacez un compte en dehors d'une unité d'organisation enregistrée, AWS Control Tower supprime automatiquement toutes les lignes de base et tous les contrôles déployés. Cela désinscrit essentiellement le compte auprès d'AWS Control Tower.

Note

Si vous choisissez d'activer la fonctionnalité d'inscription automatique après la configuration initiale de la zone d'atterrissage, AWS Control Tower ne résout pas rétroactivement la dérive héritée provoquée par le transfert de comptes entre comptes OUs avant l'activation de la fonctionnalité d'inscription automatique. La résolution de dérive automatique entre en vigueur pour les comptes déplacés une fois que vous avez activé ce paramètre.

Configurez et créez éventuellement des comptes de membres personnalisés

Lorsque vous suivez le flux de travail de création de compte pour ajouter vos comptes membres, vous pouvez éventuellement spécifier un plan défini au préalable à utiliser pour le provisionnement de comptes membres personnalisés depuis la console AWS Control Tower. Vous pourrez personnaliser les comptes ultérieurement si vous ne disposez pas d'un plan. Consultez [Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization \(AFC\)](#).

Étape 3. Vérifiez et configurez la zone d'atterrissage

La section suivante de la configuration indique les autorisations dont AWS Control Tower a besoin pour votre zone de landing zone. Cochez une case pour développer chaque sujet. Il vous sera

demandé d'accepter ces autorisations, qui peuvent affecter plusieurs comptes, et d'accepter les conditions générales d'utilisation.

Pour finaliser

1. Sur la console, passez en revue les autorisations du service et, lorsque vous serez prêt, choisissez Je comprends les autorisations qu'AWS Control Tower utilisera pour administrer les AWS ressources et appliquer les règles en mon nom.
2. Pour finaliser vos sélections et initialiser le lancement, choisissez Configurer la zone d'atterrissage.

Cette série d'étapes lance le processus de configuration de votre zone d'atterrissage, qui peut prendre environ trente minutes. Lors de la configuration, AWS Control Tower crée votre niveau racine, l'unité d'organisation de sécurité et les comptes partagés. D'autres AWS ressources sont créées, modifiées ou supprimées.

Confirmer les abonnements SNS

L'adresse e-mail que vous avez fournie pour le compte d'audit recevra des e-mails de AWS notification et de confirmation d'abonnement provenant de toutes les AWS régions prises en charge par AWS Control Tower. Pour recevoir des e-mails de conformité sur votre compte d'audit, vous devez choisir le lien de confirmation d'abonnement contenu dans chaque e-mail provenant de chaque AWS région prise en charge par AWS Control Tower.

Commencez à utiliser AWS Control Tower en utilisant APIs

Cette procédure de démarrage est destinée aux administrateurs d'AWS Control Tower. Cette procédure nécessite quelques prérequis et comprend deux étapes principales.

Dans cette procédure, vous APIs utiliserez AWS Control Tower et d'autres AWS services pour configurer et lancer une zone de landing zone. Ils vous APIs permettent de créer un environnement AWS Control Tower par programmation, soit par [le biais de la CloudFormation console](#), soit par le biais du AWS CLI.

Avant de lancer votre zone de landing zone AWS Control Tower, effectuez les tâches préalables suivantes :

- Déterminez la région d'origine la plus appropriée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Conseils administratifs pour la configuration de la zone d'atterrissage](#).
- Consultez cet [Prérequis : vérifications automatisées avant le lancement de votre compte de gestion](#) article pour en savoir plus sur les contrôles automatisés effectués avant le lancement afin de vous assurer que votre compte de gestion est prêt à accepter les modifications visant à définir votre zone d'atterrissage.

Rubriques

- [Attentes relatives à la configuration de la zone d'atterrissage avec APIs](#)
- [Étape 1 : Configurez votre zone de landing zone](#)
- [Étape 2 : lancez votre zone de landing zone à l'aide de l'AWS Control Tower APIs](#)
- [Identifiez votre zone de landing](#)
- [Mettez à jour votre zone de landing zone](#)
- [Réinitialisez la zone d'atterrissage pour résoudre le problème de dérive](#)
- [Afficher les détails de votre fichier manifeste de zone d'atterrissage](#)
- [Consultez l'état des opérations de votre zone d'atterrissage](#)
- [Exemples : configurer une zone de landing zone AWS Control Tower avec APIs uniquement](#)
- [Schémas des zones d'atterrissage](#)
- [Lancez une zone d'atterrissage en utilisant CloudFormation](#)

Attentes relatives à la configuration de la zone d'atterrissage avec APIs

Le processus de configuration de votre zone de landing AWS Control Tower comporte plusieurs étapes. Certains aspects de votre zone de landing zone AWS Control Tower sont configurables. Les autres choix ne peuvent pas être modifiés après la configuration.

Éléments clés à configurer lors de l'installation

- Vous pouvez sélectionner les noms de vos unités d'organisation de base lors de la configuration, et vous pouvez également modifier les noms de vos unités d'organisation après avoir configuré votre zone de landing zone. Par défaut, les fondamentaux s'OU appellent Security et Sandbox. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Directives pour la mise en place d'un environnement bien conçu](#).

- Lors de la configuration, vous pouvez sélectionner des noms personnalisés pour les comptes partagés créés par AWS Control Tower, appelés archive de journaux et audit par défaut, mais vous ne pouvez pas modifier ces noms après la configuration. (Il s'agit d'une sélection unique.)
- Lors de la configuration avec APIs, vous devez spécifier les AWS comptes existants qu'AWS Control Tower utilisera comme comptes d'audit et d'archivage des journaux. Pour spécifier AWS des comptes existants, si ces comptes disposent de AWS Config ressources existantes, vous devez supprimer ou modifier les AWS Config ressources existantes avant de pouvoir les inscrire dans AWS Control Tower. (Il s'agit d'une sélection unique.)
- Si vous effectuez la configuration pour la première fois ou si vous passez à la version 3.0 de landing zone, vous pouvez choisir d'autoriser AWS Control Tower à configurer un AWS CloudTrail parcours au niveau de l'organisation pour votre organisation, ou de vous désinscrire des sentiers gérés par AWS Control Tower et de gérer vos propres CloudTrail sentiers. Vous pouvez accepter ou refuser les pistes au niveau de l'organisation qui sont gérées par AWS Control Tower chaque fois que vous mettez à jour votre zone de landing zone.
- Vous pouvez éventuellement définir une politique de rétention personnalisée pour votre bucket de log et votre bucket d'accès aux logs Amazon S3, lorsque vous configurez ou mettez à jour votre zone de landing zone.

Choix de configuration irréversibles

- Vous ne pouvez pas modifier votre région d'origine une fois que vous avez configuré votre zone de landing zone.
- Si vous approvisionnez des comptes avec VPCs, le CIDRs VPC ne peut pas être modifié une fois qu'il a été créé.

Les sections suivantes présentent en détail les prérequis et les étapes de configuration, avec des explications et des mises en garde. Pour des exemples de code supplémentaires, voir [Exemples : configurer une zone de landing zone AWS Control Tower avec APIs uniquement](#).

Étape 1 : Configurez votre zone de landing zone

Le processus de configuration de votre zone de landing AWS Control Tower comporte plusieurs étapes. Certains aspects de votre zone de landing zone AWS Control Tower sont configurables, mais les autres choix ne peuvent pas être modifiés après la configuration. Pour en savoir plus sur ces considérations importantes avant de lancer votre zone d'atterrissage, consultez les [attentes relatives à la configuration de la zone d'atterrissage](#).

Avant d'utiliser la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower APIs, vous devez d'abord appeler APIs d'autres AWS services pour configurer votre zone d'atterrissage avant le lancement. Le processus comprend trois étapes principales :

1. créer une nouvelle organisation AWS Organizations,
2. configurer vos comptes d'intégration de services,
3. et en créant un rôle IAM ou un utilisateur de l'IAM Identity Center disposant des autorisations requises pour appeler la zone d'atterrissage. APIs

Étape 1. Créez l'organisation qui contiendra votre zone de landing zone :

Appelez l'CreateOrganizationAPI AWS Organizations et activez toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer l'unité d'organisation fondamentale. AWS Control Tower recommande également de créer une unité d'organisation de sécurité désignée. Cette unité d'organisation de sécurité doit contenir tous vos comptes d'intégration de services. Il s'agirait du compte d'archivage du journal et du compte d'audit pour les versions précédentes de Landing Zone.

```
aws organizations create-organization --feature-set ALL
```

AWS Control Tower peut configurer un ou plusieurs modules supplémentaires OUs. Nous vous recommandons de prévoir au moins une unité d'organisation supplémentaire dans votre zone de landing, en plus de l'unité d'organisation de sécurité. Si cette unité d'organisation supplémentaire est destinée à des projets de développement, nous vous recommandons de la nommer unité d'organisation Sandbox, comme indiqué dans la [stratégie multi-comptes AWS pour votre zone de landing zone AWS Control Tower](#).

Étape 2. Fournissez des comptes d'intégration des services si nécessaire :

Pour configurer votre zone de landing zone, AWS Control Tower permet aux clients de configurer des intégrations de services AWS. Chacune de ces intégrations de services peut nécessiter un ou plusieurs comptes centraux d'intégration de services. Si vous utilisez la zone de landing zone APIs pour configurer AWS Control Tower pour la première fois, vous devez fournir le compte d'intégration central pour chaque intégration de service AWS activée. Vous pouvez utiliser des comptes AWS existants ou provisionner ces comptes via la console AWS Control Tower ou AWS Organizations APIs. Assurez-vous que ces comptes d'intégration de services se trouvent dans l'unité d'organisation de sécurité désignée située au niveau racine de votre organisation.

1. Appelez l'CreateAccountAPI AWS Organizations pour créer le compte d'archivage du journal et le compte d'audit dans l'unité d'organisation de sécurité.

```
aws organizations create-account --email  
mylog@example.com --account-name "Logging Account"  
aws organizations create-account --email  
mysecurity@example.com --account-name "Security Account"
```

(Facultatif) Vérifiez le statut de l'CreateAccountopération à l'aide de l'DescribeAccountAPI AWS Organizations.

2. Déplacez les comptes d'intégration des services fournis vers l'unité d'organisation de sécurité désignée

```
aws organizations move-account --account-id 0123456789012  
--source-parent-id r-examplerootid111 --destination-parent-id ou-examplerootid111-  
security
```

Étape 3. Créez les rôles de service requis

Créez les rôles de service IAM suivants dans le chemin `/service-role/` IAM pour permettre à AWS Control Tower d'effectuer les appels d'API nécessaires à la configuration de votre zone de landing zone :

- [AWSControlTowerAdmin](#)
- [AWSControlTowerCloudTrailRole](#)
- [AWSControlTowerStackSetRole](#)
- [AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations](#)

Pour plus d'informations sur ces rôles et leurs politiques, consultez [Utilisation de politiques basées sur l'identité \(politiques IAM\) pour AWS Control Tower](#).

Pour créer un rôle IAM :

Créez un rôle IAM avec les autorisations nécessaires pour appeler toutes les zones de landing zone APIs. Vous pouvez également créer un utilisateur IAM Identity Center et lui attribuer les autorisations nécessaires.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "backup:UpdateGlobalSettings",
        "controltower:CreateLandingZone",
        "controltower:UpdateLandingZone",
        "controltower:ResetLandingZone",
        "controltower>DeleteLandingZone",
        "controltower:GetLandingZoneOperation",
        "controltower:GetLandingZone",
        "controltower:ListLandingZones",
        "controltower:ListLandingZoneOperations",
        "controltower:ListTagsForResource",
        "controltower:TagResource",
        "controltower:UntagResource",
        "servicecatalog:*",
        "organizations:*",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "sso:*",
        "sso-directory:*",
        "logs:*",
        "cloudformation:*",
        "kms:*",
        "iam:GetRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam:GetSAMLProvider",
        "iam:CreateSAMLProvider",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePolicy",
```

```

        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Note

Lors de la mise à niveau vers la version 4.0 de landing zone avec l'intégration de AWS Config activée, les clients doivent disposer `organizations:ListDelegatedAdministrators` d'autorisations.

Étape 2 : lancez votre zone de landing zone à l'aide de l'AWS Control Tower APIs

Vous pouvez utiliser AWS Control Tower APIs pour lancer votre zone de landing zone. Cette section explique comment créer le fichier manifeste de zone d'atterrissage requis et comment l'utiliser avec l'opération `CreateLandingZone` d'API.

Création du fichier manifeste

Le fichier manifeste est un document JSON qui indique la configuration de votre zone d'atterrissage. Avec la version 4.0 de landing zone, de nombreux composants sont désormais optionnels, ce qui permet un déploiement plus flexible.

Structure du manifeste

Vous trouverez ci-dessous la structure complète du fichier manifeste avec toutes les configurations disponibles :

```

{
  "accessManagement": {
    "enabled": true    // Required - Controls IAM Identity Center integration
  }
}

```

```

},
"backup": {
  "enabled": true,    // Required - Controls AWS Backup integration
  "configurations": {
    "backupAdmin": {
      "accountId": "111122223333"    // Backup administrator account
    },
    "centralBackup": {
      "accountId": "111122224444"    // Central backup account
    },
    "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
  }
},
"centralizedLogging": {
  "accountId": "111122225555",    // Log archive account
  "enabled": true,                // Required - Controls centralized logging
  "configurations": {
    "accessLoggingBucket": {
      "retentionDays": 365    // Minimum value: 1
    },
    "loggingBucket": {
      "retentionDays": 365    // Minimum value: 1
    },
    "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
  }
},
"config": {
  "accountId": "111122226666",    // Config aggregator account
  "enabled": true,                // Required - Controls AWS Config integration
  "configurations": {
    "accessLoggingBucket": {
      "retentionDays": 365    // Minimum value: 1
    },
    "loggingBucket": {
      "retentionDays": 365    // Minimum value: 1
    },
    "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"
  }
},
"governedRegions": [              // Optional - List of regions to govern
  "us-east-1",
  "us-west-2"
],
"securityRoles": {

```

```
    "enabled": true,                // Required - Controls security roles creation
    "accountId": "'111122226666'"  // Security/Audit account
  }
}
```

Remarques importantes

- Tous les `enabled` drapeaux sont obligatoires dans le manifeste.
- Si vous désactivez l'intégration AWS Config (`"config.enabled": false`), vous devez également désactiver les intégrations suivantes :
 - Rôles de sécurité (`"securityRoles.enabled": false`)
 - Gestion des accès (`"accessManagement.enabled": false`)
 - Backup (`"backup.enabled": false`)
- Le compte IDs doit être un AWS compte IDs à 12 chiffres valide.
- La clé KMS ARNs doit être une AWS KMS clé valide ARNs.
- Le nombre de jours de rétention doit être d'au moins 1.

Utilisation de l' CreateLandingZone API

Pour créer votre zone de landing zone à l'aide de l'API :

```
aws controltower create-landing-zone --landing-zone-version 4.0 --
manifest file://manifest.json
```

L'API renvoie un identifiant d'opération de zone d'atterrissage que vous pouvez utiliser pour suivre la progression de la création de votre zone d'atterrissage. Exemple de réponse :

```
{
  "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H",
  "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXXX"
}
```


Vous pouvez surveiller l'état des opérations à l'aide de l'GetLandingZoneOperationAPI qui renvoie un statut de SUCCEEDEDFAILED, ou IN_PROGRESS :

```
aws controltower get-landing-zone-operation --operation-identifier  
"55XXXXXX-eXXX-4XXX-aXXX-44XXXXXXXXXX"
```

Ce qui a changé dans la version 4.0 de landing zone

Modifications importantes apportées à la structure et aux exigences du manifeste :

- Structure de l'organisation
 - `organizationStructure` la définition a été supprimée du manifeste
 - Les clients peuvent désormais définir leur propre structure organisationnelle
 - Seule exigence : les comptes d'intégration de services doivent se trouver dans la même unité d'organisation directement sous root
- Drapeaux activés
 - Toutes les configurations d'intégration de services comportent un `enabled` indicateur qui est désormais un champ obligatoire.
 - Les clients doivent toujours fournir une valeur booléenne. Aucune valeur par défaut n'est fournie.
 - Les clients doivent indiquer explicitement enable/disable chaque configuration d'intégration de service dans le manifeste :
 - `accessManagement`
 - `backup`
 - `centralizedLogging`
 - `config`
 - `securityRoles`
- Rôles de sécurité
 - L'intégration des rôles de sécurité est désormais facultative
 - Nouveau `enabled` drapeau introduit pour gérer `securityRoles` le déploiement
 - Lorsqu'elles sont désactivées, les fonctionnalités de sécurité associées ne seront pas mises en œuvre
- **AWS Intégration de Config**

- Une nouvelle section d'intégration du service AWS Config a été ajoutée au manifeste config avec les champs suivants :
 - `enabled`: indicateur booléen requis pour gérer le déploiement de l'intégration AWS Config
 - `accountId`: ID de compte AWS pour l'agrégateur AWS Config
 - `configurations` :
 - `accessLoggingBucket.retentionDays`: Période de conservation des journaux d'accès
 - `loggingBucket.retentionDays`: Période de conservation des journaux AWS Config
 - `kmsKeyArn`: clé KMS pour le chiffrement

Identifiez votre zone de landing

`ListLandingZones` Les appels peuvent vous aider à déterminer si votre compte est déjà configuré avec AWS Control Tower. Cette API renvoie un identifiant de zone d'atterrissage (ARN) dans n'importe quelle région commerciale, quelle que soit la région d'origine de la zone d'atterrissage.

ARNs Les zones d'atterrissage sont uniques au niveau régional.

```
aws controltower list-landing-zones --region us-east-1
```

Pour les [régions optionnelles](#), l'`ListLandingZones` API renvoie l'identifiant de la zone d'atterrissage uniquement si vous appelez l'API dans la même région que la région d'origine de l'API. Par exemple, si votre zone d'atterrissage est configurée dans `af-south-1` et que vous appelez `af-south-1`, l'API renvoie `ListLandingZones` l'identifiant de la zone d'atterrissage. Si votre zone d'atterrissage est configurée dans `af-south-1` et que vous appelez **`ListLandingZones`** `ap-east-1`, l'API ne renvoie pas l'identifiant de la zone d'atterrissage.

Sortie :

```
{
  "landingZones" [
    "arn": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
  ]
}
```

Mettez à jour votre zone de landing zone

Lorsqu'une nouvelle version de zone d'atterrissage est disponible ou pour apporter d'autres modifications à la configuration de votre zone d'atterrissage, vous pouvez appeler l'UpdateLandingZoneAPI et référencer un fichier manifeste de zone d'atterrissage mis à jour. Cette API renvoie unOperationIdentifier, que vous pouvez ensuite utiliser lorsque vous appelez l'GetLandingZoneOperationAPI pour vérifier l'état de l'opération de mise à jour.

Pour mettre à jour la zone d'atterrissage

1. Appelez l'UpdateLandingZoneAPI AWS Control Tower et consultez la version mise à jour de la zone d'atterrissage ou votre fichier manifeste de zone d'atterrissage mis à jour.

```
aws controltower update-landing-zone --landing-zone-version 3.3 --landing-zone-
identifiant "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
--manifest file:///LandingZoneManifest.json
```

Exemple de fichier LandingZoneManifest .json, avec régions et journalisation centralisée :

```
{
  "governedRegions": ["us-west-2", "us-west-1"],
  "organizationStructure": {
    "security": {
      "name": "Security"
    },
    "sandbox": {
      "name": "Sandbox"
    }
  },
  "centralizedLogging": {
    "accountId": "LOG ARCHIVE ACCOUNT ID",
    "configurations": {
      "loggingBucket": {
        "retentionDays": 2555
      },
      "accessLoggingBucket": {
        "retentionDays": 2555
      },
      "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/
e84XXXXXX-6bXX-49XX-9eXX-ecfXXXXXXXXXX"
    }
  },
}
```

```
    "enabled": true
  },
  "securityRoles": {
    "accountId": "SECURITY ACCOUNT ID"
  },
  "accessManagement": {
    "enabled": true
  }
}
```

Sortie :

```
{
  "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXXX"
}
```

-  Réenregistrez éventuellement l'unité d'organisation pour mettre à jour les comptes
- Pour AWS Control Tower enregistrée OUs avec moins de 1 000 comptes, vous pouvez utiliser la console AWS Control Tower pour accéder à la page de l'unité d'organisation dans le tableau de bord et sélectionner Ré-enregistrer l'unité d'organisation pour mettre à jour les comptes de cette unité d'organisation.

Réinitialisez la zone d'atterrissage pour résoudre le problème de dérive

Lorsque vous créez votre zone d'atterrissage, celle-ci ainsi que toutes les unités organisationnelles (OUs), comptes et ressources sont conformes aux règles de gouvernance appliquées par les contrôles que vous avez choisis. Lorsque vous et les membres de votre organisation utilisez la zone d'atterrissage, des modifications de ce statut de conformité peuvent se produire. Ces modifications sont appelées dérive.

Pour savoir si votre zone d'atterrissage est en dérive, vous pouvez appeler l'GetLandingZoneAPI. Cette API renvoie l'état de dérive de la zone d'atterrissage DRIFTED ou IN_SYNC.

Pour résoudre le problème de dérive dans votre zone d'atterrissage, vous pouvez utiliser l'ResetLandingZoneAPI pour rétablir la configuration d'origine de la zone d'atterrissage. Par exemple, AWS Control Tower active IAM Identity Center par défaut pour vous aider à gérer votre Comptes AWS, mais si vous configurez les paramètres de votre zone d'atterrissage d'origine avec

IAM Identity Center désactivé, l'appel `ResetLandingZone` maintient cette désactivation de la configuration IAM Identity Center.

Vous ne pouvez utiliser l'`ResetLandingZoneAPI` que si vous utilisez la dernière version disponible pour la zone de landing zone. Vous pouvez appeler l'`GetLandingZoneAPI` et comparer la version de votre zone d'atterrissage avec la dernière version disponible. Si nécessaire, vous pouvez faire en [Mettez à jour votre zone de landing zone](#) sorte que votre zone d'atterrissage utilise la dernière version disponible. Dans ces exemples, nous utilisons la version 3.3 comme dernière version.

1. Appelez l'API `GetLandingZone`. Si l'API renvoie un statut de dérive de `DRIFTED`, votre zone d'atterrissage est en dérive.
2. Appelez l'`ResetLandingZoneAPI` pour rétablir la configuration d'origine de votre zone d'atterrissage.

```
aws controltower reset-landing-zone --landing-zone-identifier
"arn:aws:controltower:us-west-2:123456789123:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
```

Sortie :

```
{
  "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXXX"
}
```

Note

La réinitialisation de la zone d'atterrissage ne met pas à jour la version de la zone d'atterrissage. Consultez [Mettez à jour votre zone de landing zone](#) pour plus de détails sur la mise à jour de la version de la zone d'atterrissage.

Afficher les détails de votre fichier manifeste de zone d'atterrissage

Le fichier manifeste de la zone de landing zone d'AWS Control Tower est un fichier texte qui décrit vos ressources AWS Control Tower. Les sections suivantes présentent les définitions détaillées des entrées du fichier manifeste de la zone d'atterrissage.

Pour voir un exemple complet de schéma de zone d'atterrissage, voir [Schémas de zone d'atterrissage](#).

Régions gouvernées — Régions à placer sous gouvernance

- Type : liste de chaînes
- Obligatoire : non
- Exemple :

```
"governedRegions": ["us-west-2", "us-west-1"]
```

OrganizationStructure : sélectionnez les noms de sécurité et de sandbox OUs à créer dans votre organisation

- Type : objet
- Obligatoire : oui
- Propriétés :
- Exemple :
 - security- un objet avec une propriété obligatoire name, qui prend une String
 - sandbox- un objet avec une propriété obligatoire name, qui prend une String

```
"organizationStructure": {  
  "security": {  
    "name": "CORE"  
  },  
  "sandbox": {  
    "name": "Sandbox"  
  }  
}
```

CentralizedLogging — Configuration pour AWS CloudTrail

- Type : objet
- Obligatoire : oui
- Propriétés :
 - accountId - String a représente le compte dans lequel AWS la ressource de journalisation doit être déployée
 - configurations - et Object avec trois propriétés

- loggingBucket- un objet avec une propriété retentionDays, qui prend une Number
- accessLoggingBucket- un objet avec une propriété retentionDays, qui prend une Number
- kmsKeyArn- une option String
- activé - une option Boolean
- Exemple :

```
"centralizedLogging": {
  "accountId": "222222222222",
  "configurations": {
    "loggingBucket": {
      "retentionDays": 60
    },
    "accessLoggingBucket": {
      "retentionDays": 60
    },
    "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/
e84XXXXXX-6bXX-49XX-9eXX-ecfXXXXXXXXXX"
  },
  "enabled": true
}
```

SecurityRoles — Choisissez où déployer la ressource de journalisation

- Type : objet
- Obligatoire : oui
- Propriétés : AccountID : String un compte qui représente AWS le compte dans lequel la ressource de journalisation doit être déployée
- Exemple :

```
"securityRoles": {
  "accountId": "333333333333"
}
```

Gestion des accès : choisissez d'activer ou non la gestion des accès

- Type : objet

- Obligatoire : non
- Propriétés : activé - un booléen
- Exemple :

```
"accessManagement": {  
    "enabled": true  
}
```

backup — Configuration pour la AWS sauvegarde avec AWS Control Tower

- Type : objet
- Obligatoire : non
- Propriétés :
 - configurations - et Object avec trois propriétés
 - centralBackup- un objet avec une propriétéaccountId, qui prend une String
 - backupAdmin- un objet avec une propriétéaccountId, qui prend une String
 - kmsKeyArn- une option String
 - activé - a Boolean
- Exemple :

```
"backup": {  
    "configurations": {  
        "centralBackup": {  
            "accountId": "CENTRAL BACKUP ACCOUNT ID"  
        },  
        "backupAdmin": {  
            "accountId": "BACKUP MANAGER ACCOUNT ID"  
        },  
        "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-1:123456789123:key/e84XXXXX-6bXX-49XX-9eXX-ecfXXXXXXXXXX"  
    },  
    "enabled": true  
}
```


Consultez l'état des opérations de votre zone d'atterrissage

L'`ListLandingZoneOperationsAPI` vous permet de consulter l'état des opérations AWS Control Tower qui exécutent des actions sur votre zone de landing zone.

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [ListLandingZoneOperations](#).

ListLandingZoneOperations

Exemple d'entrée et de sortie pour **ListLandingZoneOperations**.

Cet exemple montre comment appeler l'API sans paramètres.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations

{
  "landingZoneOperations": [
    {
      "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "0016d43d-a307-4ad8-a2a2-b427b8eb1cXX",
      "operationType": "DELETE",
      "status": "SUCCEEDED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "002b8b5a-6bb7-4c40-89cd-5822a73d13XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "SUCCEEDED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    }
  ]
}
```

Cet exemple montre comment appeler l'API et spécifier le nombre maximum de résultats.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --max-results 1
```

```
{
  "landingZoneOperations": [
    {
      "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    }
  ],
  "nextToken": "AAMAATFMzwP0QysYY8npWgstfcHGQBj-
XCC18ISyd9mkQmzLR7ZFMket4F0aWv8tUTtnsTW0nfb1Up_Q9U-
nX9_6lEsLHs0RlhceDKskHr0_3fm8KdPTa6ofxMt5SPw8WF7-Jsvw2rJVvhj4DHDipo-y1HVK_eZ__Z3-
OzInm403cIHxhbjGPgqCX6FeKr8lwgTDK0ejkLYZ9w7J5aqPAKLfVP8KKNda5g0VfMj1wdl4J2nwnHI-
UuCTIZ5nUEgXgUHaFq6Ma1pLDfGefZQJn5HmDhhgd5yvqzSRH1BtrHpdV_N1EVP8u3JJr3eWQHe9jNB02lihD4Mdcbm3SJg
VXRwTUIBInrit4HslNtPE8-IC1gxCjGoYPGtuWBPumK-pUPE="
}
```

Cet exemple montre comment appeler l'API et obtenir un résultat paginé avec `nextToken`.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --next-token
AAMAATFMzwP0QysYY8npWgstfcHGQBj-XCC18ISyd9mkQmzLR7ZFMket4F0aWv8tUTtnsTW0nfb1Up_Q9U-
nX9_6lEsLHs0RlhceDKskHr0_3fm8KdPTa6ofxMt5SPw8WF7-Jsvw2rJVvhj4DHDipo-y1HVK_eZ__Z3-
OzInm403cIHxhbjGPgqCX6FeKr8lwgTDK0ejkLYZ9w7J5aqPAKLfVP8KKNda5g0VfMj1wdl4J2nwnHI-
UuCTIZ5nUEgXgUHaFq6Ma1pLDfGefZQJn5HmDhhgd5yvqzSRH1BtrHpdV_N1EVP8u3JJr3eWQHe9jNB02lihD4Mdcbm3SJg
VXRwTUIBInrit4HslNtPE8-IC1gxCjGoYPGtuWBPumK-pUPE=
```

```
{
  "landingZoneOperations": [
    {
      "operationIdentifier": "0016d43d-a307-4ad8-a2a2-b427b8eb1cXX",
      "operationType": "DELETE",
      "status": "SUCCEEDED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "002b8b5a-6bb7-4c40-89cd-5822a73d13XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "SUCCEEDED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Cet exemple montre comment appeler l'API avec un filtre.

```
aws controltower --region us-east-1 list-landing-zone-operations --filter '{"types":
["CREATE"],"statuses":["FAILED"]}'

{
  "landingZoneOperations": [
    {
      "operationIdentifier": "873fe98d-1ecc-4154-b593-86e4a95ebfXX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    },
    {
      "operationIdentifier": "008886a0-f7a2-4df3-90e8-6e9f936507XX",
      "operationType": "CREATE",
      "status": "FAILED"
    }
  ]
}
```

Exemples : configurer une zone de landing zone AWS Control Tower avec APIs uniquement

Cette présentation d'exemples est un document d'accompagnement. Pour obtenir des explications, des mises en garde et plus d'informations, consultez [Getting started with AWS Control Tower using APIs](#)

Conditions préalables

Avant de créer une zone de landing zone AWS Control Tower, vous devez créer une organisation, deux comptes partagés et certains rôles IAM. Ce didacticiel pas à pas inclut ces étapes, avec des exemples de commandes et de sorties de la CLI.

Étape 1. Créez l'organisation et les deux comptes requis.

```
aws organizations create-organization --feature-set ALL
aws organizations create-account --email example+log@example.com --account-name "Log
archive account"
```

```
aws organizations create-account --email example+aud@example.com --account-name "Audit account"
```

Étape 2. Créez les rôles IAM requis.

AWSControlTowerAdmin

```
cat <<EOF >controltower_trust.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "controltower.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerAdmin --path /service-role/ --assume-
role-policy-document file://controltower_trust.json
cat <<EOF >ct_admin_role_policy.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerAdmin --policy-name
AWSControlTowerAdminPolicy --policy-document file://ct_admin_role_policy.json
aws iam attach-role-policy --role-name AWSControlTowerAdmin --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy
```

AWSControlTowerCloudTrailRole

```

cat <<EOF >cloudtrail_trust.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerCloudTrailRole --path /service-role/ --
assume-role-policy-document file://cloudtrail_trust.json
cat <<EOF >cloudtrail_role_policy.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "logs:CreateLogStream",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "logs:PutLogEvents",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerCloudTrailRole --
policy-name AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy --policy-document file://
cloudtrail_role_policy.json

```

AWSControlTowerStackSetRole

```

cat <<EOF >cloudformation_trust.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```

```

    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerStackSetRole --path /service-role/ --
assume-role-policy-document file://cloudformation_trust.json
cat <<EOF >stackset_role_policy.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "sts:AssumeRole"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
EOF
aws iam put-role-policy --role-name AWSControlTowerStackSetRole --policy-name
AWSControlTowerStackSetRolePolicy --policy-document file://stackset_role_policy.json

```

AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations

```

cat <<EOF >config_trust.json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "config.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}

```

```

    }
  ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations --
path /service-role/ --assume-role-policy-document file:///config_trust.json
aws iam attach-role-policy --role-name
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSConfigRoleForOrganizations

```

Étape 3. Ouvrez un compte IDs et générez le fichier manifeste de la zone d'atterrissage.

Les deux premières commandes de l'exemple suivant stockent le compte IDs des comptes que vous avez créés à l'étape 1 dans des variables. Ces variables aident ensuite à générer le fichier manifeste de la zone d'atterrissage.

```

sec_account_id=$(aws organizations list-accounts | jq -r '.Accounts[] | select(.Name ==
"Audit account") | .Id')
log_account_id=$(aws organizations list-accounts | jq -r '.Accounts[] | select(.Name ==
"Log archive account") | .Id')

cat <<EOF >landing_zone_manifest.json
{
  "governedRegions": ["us-west-1", "us-west-2"],
  "organizationStructure": {
    "security": {
      "name": "Security"
    },
    "sandbox": {
      "name": "Sandbox"
    }
  },
  "centralizedLogging": {
    "accountId": "$log_account_id",
    "configurations": {
      "loggingBucket": {
        "retentionDays": 60
      },
      "accessLoggingBucket": {
        "retentionDays": 60
      }
    },
    "enabled": true
  }
}

```

```
},
"securityRoles": {
  "accountId": "$sec_account_id"
},
"accessManagement": {
  "enabled": true
}
}
EOF
```

Étape 4. Créez la zone d'atterrissage avec la dernière version.

Vous devez configurer la zone de landing zone avec le fichier manifeste et la dernière version. Cet exemple montre la version 3.3.

```
aws --region us-west-1 controltower create-landing-zone --manifest file://
landing_zone_manifest.json --landing-zone-version 3.3
```

La sortie contiendra un arn et un OperationIdentifier, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
{
  "arn": "arn:aws:controltower:us-west-1:0123456789012:landingzone/4B3H0ULNU0L2AXXX",
  "operationIdentifier": "16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx"
}
```

Étape 5. (Facultatif) Suivez l'état de votre opération de création de zone d'atterrissage en configurant une boucle.

Pour suivre l'état, utilisez l'OperationIdentifier issu de la sortie de la create-landing-zone commande précédente.

```
aws --region us-west-1 controltower get-landing-zone-operation --operation-identifier
16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx
```

Exemple de sortie d'état :

```
{
  "operationDetails": {
    "operationType": "CREATE",
    "startTime": "2024-02-28T21:49:31Z",
    "status": "IN_PROGRESS"
  }
}
```



```
}  
}
```

Vous pouvez utiliser l'exemple de script suivant pour vous aider à configurer une boucle qui indique l'état de l'opération à plusieurs reprises, comme un fichier journal. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de continuer à saisir la commande.

```
while true; do echo "$(date) $(aws --region us-west-1 controltower get-landing-  
zone-operation --operation-identifier 16bb47f7-b7a2-4d90-bc71-7df4ca1201xx | jq -  
r .operationDetails.status)"; sleep 15; done
```

Pour afficher des informations détaillées sur votre zone de landing

Étape 1. Trouvez l'ARN de la zone de landing

```
aws --region us-west-1 controltower list-landing-zones
```

La sortie inclura l'identifiant de la zone d'atterrissage, comme indiqué dans l'exemple de sortie suivant.

```
{  
  "landingZones": [  
    {  
      "arn": "arn:aws:controltower:us-  
west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNUOL2AXXX"  
    }  
  ]  
}
```

Étape 2. Obtenez les informations

```
aws --region us-west-1 controltower get-landing-zone --landing-zone-identifier  
arn:aws:controltower:us-west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNUOL2AXXX
```

Voici un exemple du type de sortie que vous pouvez voir :

```
{  
  "landingZone": {  
    "arn": "arn:aws:controltower:us-  
west-1:123456789012:landingzone/4B3H0ULNUOL2AXXX",
```

```
"driftStatus": {
  "status": "IN_SYNC"
},
"latestAvailableVersion": "3.3",
"manifest": {
  "accessManagement": {
    "enabled": true
  },
  "securityRoles": {
    "accountId": "9750XXXX4444"
  },
  "governedRegions": [
    "us-west-1",
    "us-west-2"
  ],
  "organizationStructure": {
    "sandbox": {
      "name": "Sandbox"
    },
    "security": {
      "name": "Security"
    }
  },
  "centralizedLogging": {
    "accountId": "012345678901",
    "configurations": {
      "loggingBucket": {
        "retentionDays": 60
      },
      "accessLoggingBucket": {
        "retentionDays": 60
      }
    },
    "enabled": true
  }
},
"status": "ACTIVE",
"version": "3.3"
}
```

Étape 6. (Facultatif) Appelez l'**ListLandingZoneOperationsAPI** pour consulter le statut de toute opération modifiant votre zone d'atterrissage.

Pour suivre l'état de toute opération de zone d'atterrissage, vous pouvez appeler l'[ListLandingZoneOperations](#) API.

Schémas des zones d'atterrissage

Une zone d'atterrissage est une AWS ressource créée au moyen de schémas. Chaque version de la zone de landing zone d'AWS Control Tower possède un schéma unique.

Les schémas des zones d'atterrissage d'AWS Control Tower, versions 3.1 et ultérieures, sont publiés dans cette section de référence afin de vous aider à choisir une version compatible.

Note

Un problème connu concernant la journalisation des accès inutiles est présent dans la version 3.0 de la zone d'atterrissage. Ce problème est résolu dans la version 3.1 de la zone d'atterrissage. Pour plus d'informations sur les modifications, consultez [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.1](#).

Schéma de la zone d'atterrissage 4.0

```
{
  "type": "object",
  "required": [],
  "properties": {
    "accessManagement": {
      "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
    },
    "backup": {
      "$ref": "#/definitions/Backup"
    },
    "centralizedLogging": {
      "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
    },
    "governedRegions": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string",
        "maxLength": 24,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
        "additionalProperties": false
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "securityRoles": {
    "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
  },
  "config": {
    "$ref": "#/definitions/Config"
  }
},
"additionalProperties": false,
"definitions": {
  "AccessManagement": {
    "type": "object",
    "required": [
      "enabled"
    ],
    "properties": {
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false
      }
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"Backup": {
  "type": "object",
  "required": [
    "enabled"
  ],
  "properties": {
    "configurations": {
      "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
    },
    "enabled": {
      "type": "boolean",
      "additionalProperties": false
    }
  }
},
"additionalProperties": false,
"if": {
  "properties": {
    "enabled": {
      "const": true
    }
  }
}
```

```

        }
    },
    "then": {
        "required": [
            "configurations"
        ]
    }
},
"BackupAdminConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
        "accountId"
    ],
    "properties": {
        "accountId": {
            "type": "string",
            "maxLength": 12,
            "minLength": 12,
            "pattern": "^\\d{12}$",
            "additionalProperties": false
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"BackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
        "backupAdmin",
        "centralBackup",
        "kmsKeyArn"
    ],
    "properties": {
        "backupAdmin": {
            "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
        },
        "centralBackup": {
            "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
        },
        "kmsKeyArn": {
            "type": "string",
            "maxLength": 2048,
            "minLength": 1,
            "additionalProperties": false
        }
    }
}

```

```

        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "CentralBackupConfigurations": {
      "type": "object",
      "required": [
        "accountId"
      ],
      "properties": {
        "accountId": {
          "type": "string",
          "maxLength": 12,
          "minLength": 12,
          "pattern": "^\\d{12}$",
          "additionalProperties": false
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "CentralizedLogging": {
      "type": "object",
      "required": [
        "enabled"
      ],
      "properties": {
        "accountId": {
          "type": "string",
          "maxLength": 12,
          "minLength": 12,
          "pattern": "^\\d{12}$",
          "additionalProperties": false
        },
        "configurations": {
          "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
        },
        "enabled": {
          "type": "boolean",
          "additionalProperties": false
        }
      },
      "additionalProperties": false,
      "if": {
        "properties": {

```

```

        "enabled": {
            "const": true
        }
    },
    "then": {
        "required": [
            "accountId"
        ]
    }
},
"LoggingConfigurations": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "accessLoggingBucket": {
            "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        },
        "kmsKeyArn": {
            "type": "string",
            "maxLength": 2048,
            "minLength": 1,
            "additionalProperties": false
        },
        "loggingBucket": {
            "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"S3BucketConfiguration": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "retentionDays": {
            "type": "number",
            "minimum": 1,
            "additionalProperties": false
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"SecurityRoles": {
    "type": "object",
    "required": [
        "enabled"
    ]
}

```

```

    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      },
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
      "properties": {
        "enabled": {
          "const": true
        }
      }
    },
    "then": {
      "required": [
        "accountId"
      ]
    }
  },
  "Config": {
    "type": "object",
    "required": [
      "enabled"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      },
      "configurations": {
        "$ref": "#/definitions/ConfigConfiguration"
      }
    },

```



```

        "enabled": {
            "type": "boolean",
            "additionalProperties": false
        }
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
        "properties": {
            "enabled": {
                "const": true
            }
        }
    },
    "then": {
        "required": [
            "accountId"
        ]
    }
},
"ConfigConfiguration": {
    "type": "object",
    "required": [],
    "properties": {
        "loggingBucket": {
            "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        },
        "accessLoggingBucket": {
            "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        },
        "kmsKeyArn": {
            "type": "string",
            "maxLength": 2048,
            "minLength": 1,
            "additionalProperties": false
        }
    }
}
}
}
}

```

Schéma de la zone d'atterrissage 3.3

```
{
```

```

    "type": "object",
    "required": [
      "centralizedLogging",
      "organizationStructure",
      "securityRoles"
    ],
    "properties": {
      "accessManagement": {
        "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
      },
      "backup": {
        "$ref": "#/definitions/Backup"
      },
      "centralizedLogging": {
        "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
      },
      "governedRegions": {
        "type": "array",
        "items": {
          "type": "string",
          "maxLength": 24,
          "minLength": 1,
          "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
          "additionalProperties": false
        },
        "additionalProperties": false
      },
      "organizationStructure": {
        "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
      },
      "securityRoles": {
        "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "definitions": {
      "AccessManagement": {
        "type": "object",
        "required": [
          "enabled"
        ],
        "properties": {
          "enabled": {
            "type": "boolean",

```

```

        "additionalProperties": false,
        "default": true
    },
    },
    "additionalProperties": false
},
"Backup": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "configurations": {
            "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
        },
        "enabled": {
            "type": "boolean",
            "additionalProperties": false,
            "default": false
        }
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
        "properties": {
            "enabled": {
                "const": true
            }
        }
    },
    "then": {
        "required": [
            "configurations"
        ]
    }
},
"BackupAdminConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
        "accountId"
    ],
    "properties": {
        "accountId": {
            "type": "string",
            "maxLength": 12,
            "minLength": 12,
            "pattern": "^\\d{12}$",
            "additionalProperties": false
        }
    }
}

```

```

        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "BackupConfigurations": {
      "type": "object",
      "required": [
        "backupAdmin",
        "centralBackup",
        "kmsKeyArn"
      ],
      "properties": {
        "backupAdmin": {
          "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
        },
        "centralBackup": {
          "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
        },
        "kmsKeyArn": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048,
          "minLength": 1,
          "additionalProperties": false
        }
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "CentralBackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      }
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"CentralizedLogging": {

```

```

    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      },
      "configurations": {
        "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
      },
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false,
        "default": true
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "LoggingConfigurations": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "accessLoggingBucket": {
        "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
      },
      "kmsKeyArn": {
        "type": "string",
        "maxLength": 2048,
        "minLength": 1,
        "additionalProperties": false
      },
      "loggingBucket": {
        "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "OrganizationalUnit": {
    "type": "object",
    "required": [

```

```

        "name"
      ],
      "properties": {
        "name": {
          "type": "string",
          "maxLength": 120,
          "minLength": 1,
          "pattern": "^[\\s\\S]*$",
          "additionalProperties": false
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "OrganizationStructure": {
      "type": "object",
      "required": [
        "security"
      ],
      "properties": {
        "sandbox": {
          "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
        },
        "security": {
          "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "S3BucketConfiguration": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "retentionDays": {
          "type": "number",
          "minimum": 1,
          "additionalProperties": false
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "SecurityRoles": {
      "type": "object",
      "required": [
        "accountId"
      ],

```

```

        "properties": {
            "accountId": {
                "type": "string",
                "maxLength": 12,
                "minLength": 12,
                "pattern": "^\\d{12}$",
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    }
}

```

Schéma de la zone d'atterrissage 3.2

```

{
    "type": "object",
    "required": [
        "centralizedLogging",
        "organizationStructure",
        "securityRoles"
    ],
    "properties": {
        "accessManagement": {
            "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
        },
        "backup": {
            "$ref": "#/definitions/Backup"
        },
        "centralizedLogging": {
            "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
        },
        "governedRegions": {
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string",
                "maxLength": 24,
                "minLength": 1,
                "pattern": "^\\[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    }
}

```

```
    },
    "organizationStructure": {
      "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
    },
    },
    "securityRoles": {
      "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "definitions": {
    "AccessManagement": {
      "type": "object",
      "required": [
        "enabled"
      ],
      "properties": {
        "enabled": {
          "type": "boolean",
          "additionalProperties": false,
          "default": true
        }
      },
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "Backup": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "configurations": {
        "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
      },
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false,
        "default": false
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
      "properties": {
        "enabled": {
          "const": true
        }
      }
    }
  },
  },
```



```
      "then": {
        "required": [
          "configurations"
        ]
      },
    },
    "BackupAdminConfigurations": {
      "type": "object",
      "required": [
        "accountId"
      ],
      "properties": {
        "accountId": {
          "type": "string",
          "maxLength": 12,
          "minLength": 12,
          "pattern": "^\\d{12}$",
          "additionalProperties": false
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "BackupConfigurations": {
      "type": "object",
      "required": [
        "backupAdmin",
        "centralBackup",
        "kmsKeyArn"
      ],
      "properties": {
        "backupAdmin": {
          "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
        },
        "centralBackup": {
          "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
        },
        "kmsKeyArn": {
          "type": "string",
          "maxLength": 2048,
          "minLength": 1,
          "additionalProperties": false
        }
      },
      "additionalProperties": false
    }
  }
}
```

```
    },
    "CentralBackupConfigurations": {
      "type": "object",
      "required": [
        "accountId"
      ],
      "properties": {
        "accountId": {
          "type": "string",
          "maxLength": 12,
          "minLength": 12,
          "pattern": "^\\d{12}$",
          "additionalProperties": false
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "CentralizedLogging": {
      "type": "object",
      "required": [
        "accountId"
      ],
      "properties": {
        "accountId": {
          "type": "string",
          "maxLength": 12,
          "minLength": 12,
          "pattern": "^\\d{12}$",
          "additionalProperties": false
        },
        "configurations": {
          "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
        },
        "enabled": {
          "type": "boolean",
          "additionalProperties": false,
          "default": true
        }
      },
      "additionalProperties": false
    },
    "LoggingConfigurations": {
      "type": "object",
      "properties": {
```

```

    "accessLoggingBucket": {
      "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
    },
    "kmsKeyArn": {
      "type": "string",
      "maxLength": 2048,
      "minLength": 1,
      "additionalProperties": false
    },
    "loggingBucket": {
      "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"OrganizationalUnit": {
  "type": "object",
  "required": [
    "name"
  ],
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string",
      "maxLength": 120,
      "minLength": 1,
      "pattern": "^[\\s\\S]*$",
      "additionalProperties": false
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"OrganizationStructure": {
  "type": "object",
  "required": [
    "security"
  ],
  "properties": {
    "sandbox": {
      "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
    },
    "security": {
      "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
    }
  }
},

```

```

        "additionalProperties": false
    },
    "S3BucketConfiguration": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "retentionDays": {
                "type": "number",
                "minimum": 1,
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "SecurityRoles": {
        "type": "object",
        "required": [
            "accountId"
        ],
        "properties": {
            "accountId": {
                "type": "string",
                "maxLength": 12,
                "minLength": 12,
                "pattern": "^\\d{12}$",
                "additionalProperties": false
            }
        },
        "additionalProperties": false
    }
}

```

Schéma de la zone d'atterrissage 3.1

```

{
    "type": "object",
    "required": [
        "centralizedLogging",
        "organizationStructure",
        "securityRoles"
    ],
    "properties": {
        "accessManagement": {

```

```

        "$ref": "#/definitions/AccessManagement"
    },
    "backup": {
        "$ref": "#/definitions/Backup"
    },
    "centralizedLogging": {
        "$ref": "#/definitions/CentralizedLogging"
    },
    "governedRegions": {
        "type": "array",
        "items": {
            "type": "string",
            "maxLength": 24,
            "minLength": 1,
            "pattern": "^[a-z]{2}-[a-z\\-]*-[0-9]{1}$",
            "additionalProperties": false
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "organizationStructure": {
        "$ref": "#/definitions/OrganizationStructure"
    },
    "securityRoles": {
        "$ref": "#/definitions/SecurityRoles"
    }
},
"additionalProperties": false,
"definitions": {
    "AccessManagement": {
        "type": "object",
        "required": [
            "enabled"
        ],
        "properties": {
            "enabled": {
                "type": "boolean",
                "additionalProperties": false,
                "default": true
            }
        },
        "additionalProperties": false
    },
    "Backup": {
        "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "configurations": {
        "$ref": "#/definitions/BackupConfigurations"
      },
      "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false,
        "default": false
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "if": {
      "properties": {
        "enabled": {
          "const": true
        }
      }
    },
    "then": {
      "required": [
        "configurations"
      ]
    }
  },
  "BackupAdminConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "accountId"
    ],
    "properties": {
      "accountId": {
        "type": "string",
        "maxLength": 12,
        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "BackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
      "backupAdmin",

```

```

        "centralBackup",
        "kmsKeyArn"
    ],
    "properties": {
        "backupAdmin": {
            "$ref": "#/definitions/BackupAdminConfigurations"
        },
        "centralBackup": {
            "$ref": "#/definitions/CentralBackupConfigurations"
        },
        "kmsKeyArn": {
            "type": "string",
            "maxLength": 2048,
            "minLength": 1,
            "additionalProperties": false
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"CentralBackupConfigurations": {
    "type": "object",
    "required": [
        "accountId"
    ],
    "properties": {
        "accountId": {
            "type": "string",
            "maxLength": 12,
            "minLength": 12,
            "pattern": "^\\d{12}$",
            "additionalProperties": false
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"CentralizedLogging": {
    "type": "object",
    "required": [
        "accountId"
    ],
    "properties": {
        "accountId": {
            "type": "string",
            "maxLength": 12,

```

```

        "minLength": 12,
        "pattern": "^\\d{12}$",
        "additionalProperties": false
    },
    "configurations": {
        "$ref": "#/definitions/LoggingConfigurations"
    },
    "enabled": {
        "type": "boolean",
        "additionalProperties": false,
        "default": true
    }
},
"additionalProperties": false
},
"LoggingConfigurations": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "accessLoggingBucket": {
            "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        },
        "kmsKeyArn": {
            "type": "string",
            "maxLength": 2048,
            "minLength": 1,
            "additionalProperties": false
        },
        "loggingBucket": {
            "$ref": "#/definitions/S3BucketConfiguration"
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"OrganizationalUnit": {
    "type": "object",
    "required": [
        "name"
    ],
    "properties": {
        "name": {
            "type": "string",
            "maxLength": 120,
            "minLength": 1,
            "pattern": "^[\\s\\S]*$",

```



```

        "additionalProperties": false
      },
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "OrganizationStructure": {
    "type": "object",
    "required": [
      "security"
    ],
    "properties": {
      "sandbox": {
        "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
      },
      "security": {
        "$ref": "#/definitions/OrganizationalUnit"
      }
    },
  },
  "additionalProperties": false
},
"S3BucketConfiguration": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "retentionDays": {
      "type": "number",
      "minimum": 1,
      "additionalProperties": false
    }
  },
},
"additionalProperties": false
},
"SecurityRoles": {
  "type": "object",
  "required": [
    "accountId"
  ],
  "properties": {
    "accountId": {
      "type": "string",
      "maxLength": 12,
      "minLength": 12,
      "pattern": "^\\d{12}$",
      "additionalProperties": false
    }
  }
}

```

```
    },
    "additionalProperties": false
  }
}
```

Lancez une zone d'atterrissage en utilisant CloudFormation

Vous pouvez configurer et lancer une zone d'atterrissage CloudFormation soit par le biais de la CloudFormation console, soit par le biais du AWS CLI. Cette section fournit des instructions et des exemples pour lancer une zone d'atterrissage à l'aide de APIs through CloudFormation.

Rubriques

- [Conditions préalables au lancement d'une zone d'atterrissage à l'aide de CloudFormation](#)
- [Créez une nouvelle zone d'atterrissage à l'aide de CloudFormation](#)
- [Gérez une zone d'atterrissage existante à l'aide de CloudFormation](#)

Conditions préalables au lancement d'une zone d'atterrissage à l'aide de CloudFormation

1. À partir du AWS CLI, utilisez l' AWS Organizations `CreateOrganizationAPI` pour créer une organisation et activer toutes les fonctionnalités.

Pour des instructions plus détaillées, consultez [Étape 1 : Configurez votre zone de landing zone](#).

2. À partir de la CloudFormation console ou à l'aide du AWS CLI, déployez un CloudFormation modèle qui crée les ressources suivantes dans le compte de gestion :
 - Compte Log Archive (parfois appelé compte « Logging »)
 - Compte d'audit (parfois appelé compte « Sécurité »)
 - Les rôles `AWSControlTowerAdmin`, `AWSControlTowerCloudTrailRole`, `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations`, et `AWSControlTowerStackSetRole` de service.

Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower utilise ces rôles pour effectuer des appels d'API de zone d'atterrissage, consultez [Étape 1 : Configuration de votre zone d'atterrissage](#).

Parameters:

```

LoggingAccountEmail:
  Type: String
  Description: The email Id for centralized logging account
LoggingAccountName:
  Type: String
  Description: Name for centralized logging account
SecurityAccountEmail:
  Type: String
  Description: The email Id for security roles account
SecurityAccountName:
  Type: String
  Description: Name for security roles account
Resources:
  MyOrganization:
    Type: 'AWS::Organizations::Organization'
    Properties:
      FeatureSet: ALL
  LoggingAccount:
    Type: 'AWS::Organizations::Account'
    Properties:
      AccountName: !Ref LoggingAccountName
      Email: !Ref LoggingAccountEmail
  SecurityAccount:
    Type: 'AWS::Organizations::Account'
    Properties:
      AccountName: !Ref SecurityAccountName
      Email: !Ref SecurityAccountEmail
  AWSControlTowerAdmin:
    Type: 'AWS::IAM::Role'
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerAdmin
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service: controltower.amazonaws.com
            Action: 'sts:AssumeRole'
      Path: '/service-role/'
      ManagedPolicyArns:
        - !Sub >-
            arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSControlTowerServiceRolePolicy
AWSControlTowerAdminPolicy:

```

```
Type: 'AWS::IAM::Policy'
Properties:
  PolicyName: AWSControlTowerAdminPolicy
  PolicyDocument:
    Version: 2012-10-17
    Statement:
      - Effect: Allow
        Action: 'ec2:DescribeAvailabilityZones'
        Resource: '*'
  Roles:
    - !Ref AWSControlTowerAdmin
```

```
AWSControlTowerCloudTrailRole:
```

```
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
  RoleName: AWSControlTowerCloudTrailRole
  AssumeRolePolicyDocument:
    Version: 2012-10-17
    Statement:
      - Effect: Allow
        Principal:
          Service: cloudtrail.amazonaws.com
        Action: 'sts:AssumeRole'
  Path: '/service-role/'
```

```
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy:
```

```
Type: 'AWS::IAM::Policy'
Properties:
  PolicyName: AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
  PolicyDocument:
    Version: 2012-10-17
    Statement:
      - Action:
          - 'logs:CreateLogStream'
          - 'logs:PutLogEvents'
        Resource: !Sub >-
          arn:${AWS::Partition}:logs:*:*:log-group:aws-controltower/
```

```
CloudTrailLogs:*
```

```
Effect: Allow
Roles:
  - !Ref AWSControlTowerCloudTrailRole
```

```
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations:
```

```
Type: 'AWS::IAM::Role'
Properties:
  RoleName: AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations
  AssumeRolePolicyDocument:
```

```

    Version: 2012-10-17
    Statement:
      - Effect: Allow
        Principal:
          Service: config.amazonaws.com
        Action: 'sts:AssumeRole'
    Path: '/service-role/'
    ManagedPolicyArns:
      - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSConfigRoleForOrganizations
AWSControlTowerStackSetRole:
  Type: 'AWS::IAM::Role'
  Properties:
    RoleName: AWSControlTowerStackSetRole
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Effect: Allow
          Principal:
            Service: cloudformation.amazonaws.com
          Action: 'sts:AssumeRole'
    Path: '/service-role/'
AWSControlTowerStackSetRolePolicy:
  Type: 'AWS::IAM::Policy'
  Properties:
    PolicyName: AWSControlTowerStackSetRolePolicy
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Action: 'sts:AssumeRole'
          Resource: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::*:role/
AWSControlTowerExecution'
      Effect: Allow
    Roles:
      - !Ref AWSControlTowerStackSetRole

Outputs:
  LogAccountId:
    Value:
      Fn::GetAtt: LoggingAccount.AccountId
    Export:
      Name: LogAccountId
  SecurityAccountId:
    Value:

```

```
Fn::GetAtt: SecurityAccount.AccountId
Export:
  Name: SecurityAccountId
```

Créez une nouvelle zone d'atterrissage à l'aide de CloudFormation

À partir de la CloudFormation console ou à l'aide du AWS CLI, déployez le CloudFormation modèle suivant pour créer une zone d'atterrissage.

```
Parameters:
  Version:
    Type: String
    Description: The version number of Landing Zone
  GovernedRegions:
    Type: Array
    Description: List of governed regions
  SecurityOuName:
    Type: String
    Description: The security Organizational Unit name
  SandboxOuName:
    Type: String
    Description: The sandbox Organizational Unit name
  CentralizedLoggingAccountId:
    Type: String
    Description: The AWS account ID for centralized logging
  SecurityAccountId:
    Type: String
    Description: The AWS account ID for security roles
  LoggingBucketRetentionPeriod:
    Type: Number
    Description: Retention period for centralized logging bucket
  AccessLoggingBucketRetentionPeriod:
    Type: Number
    Description: Retention period for access logging bucket
  KMSKey:
    Type: String
    Description: KMS key ARN used by CloudTrail and Config service to encrypt data in
logging bucket
Resources:
  MyLandingZone:
    Type: 'AWS::ControlTower::LandingZone'
    Properties:
```

```
Version:
  Ref: Version
Tags:
  - Key: "keyname1"
    Value: "value1"
  - Key: "keyname2"
    Value: "value2"
Manifest:
  governedRegions:
    Ref: GovernedRegions
  organizationStructure:
    security:
      name:
        Ref: SecurityOuName
    sandbox:
      name:
        Ref: SandboxOuName
  centralizedLogging:
    accountId:
      Ref: CentralizedLoggingAccountId
    configurations:
      loggingBucket:
        retentionDays:
          Ref: LoggingBucketRetentionPeriod
      accessLoggingBucket:
        retentionDays:
          Ref: AccessLoggingBucketRetentionPeriod
      kmsKeyArn:
        Ref: KMSKey
    enabled: true
  securityRoles:
    accountId:
      Ref: SecurityAccountId
  accessManagement:
    enabled: true
```

Gérez une zone d'atterrissage existante à l'aide de CloudFormation

Vous pouvez l'utiliser CloudFormation pour gérer une zone d'atterrissage que vous avez déjà lancée en l'important dans une CloudFormation pile nouvelle ou existante. Consultez la [section Intégrer les ressources existantes à CloudFormation la gestion](#) pour obtenir des détails et des instructions.

Pour [détecter et résoudre les problèmes de dérive dans une zone d'atterrissage](#), vous pouvez utiliser la console AWS Control Tower AWS CLI, le ou l'[ResetLandingZoneAPI](#).

Étapes suivantes

Maintenant que votre zone d'atterrissage est configurée, elle est prête à être utilisée.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'AWS Control Tower, consultez les rubriques suivantes :

- Pour connaître les pratiques administratives recommandées, veuillez consulter [Best Practices \(Bonnes pratiques\)](#).
- Vous pouvez configurer des utilisateurs et des groupes IAM Identity Center avec des rôles et des autorisations spécifiques. Pour des recommandations, consultez [Recommandations pour la configuration de groupes, de rôles et de politiques](#).
- Pour commencer à inscrire des organisations et des comptes issus de vos AWS Organizations déploiements, consultez [Gouverner les organisations et les comptes existants](#).
- Vos utilisateurs finaux peuvent créer leurs propres AWS comptes dans votre zone de landing zone à l'aide de Account Factory. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Autorisations pour configurer et approvisionner des comptes](#).
- À titre de garantie [Validation de conformité pour AWS Control Tower](#), vos administrateurs cloud centraux peuvent consulter les archives des journaux dans le compte Log Archive, et les auditeurs tiers désignés peuvent consulter les informations d'audit dans le compte d'audit (partagé), qui est membre de l'unité d'organisation de sécurité.
- Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'AWS Control Tower, consultez la section [Informations connexes](#).
- De temps en temps, vous devrez peut-être mettre à jour votre zone d'atterrissage pour obtenir les dernières mises à jour du backend, les dernières commandes et pour conserver votre zone up-to-date d'atterrissage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gestion des mises à jour de configuration dans AWS Control Tower](#).
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'AWS Control Tower, consultez [Résolution des problèmes](#).

 Important

Si vous n'avez pas encore activé le MFA pour l'utilisateur root de votre compte, faites-le maintenant. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques pour l'utilisateur root, consultez la section [Meilleures pratiques pour protéger l'utilisateur root de votre compte](#).

Limitations et quotas dans AWS Control Tower

Ce chapitre décrit les limites AWS de service et les quotas que vous devez garder à l'esprit lorsque vous utilisez AWS Control Tower. Si vous ne parvenez pas à configurer votre zone d'atterrissage en raison d'un problème de quota de service, contactez [AWS Support](#).

Pour plus d'informations sur les limitations spécifiques aux contrôles, consultez [Limites de contrôle](#).

Le guide de référence sur les commandes

Des informations détaillées sur les contrôles d'AWS Control Tower ont été transférées dans [le guide de référence d'AWS Control Tower Controls](#).

Limitations connues d'AWS Control Tower

Cette section décrit les limitations connues et les cas d'utilisation non pris en charge dans AWS Control Tower.

- AWS Control Tower présente des limites générales de simultanéité. En général, une opération à la fois est autorisée. Deux exceptions à cette limitation sont autorisées :
 - Les commandes facultatives peuvent être activées et désactivées simultanément, par le biais d'un processus asynchrone. Jusqu'à cent (100) opérations liées au contrôle peuvent être en cours à la fois, au total, qu'elles soient appelées depuis la console ou depuis une API.
 - Les comptes peuvent être approvisionnés, mis à jour et inscrits simultanément dans Account Factory, par le biais d'un processus asynchrone, avec jusqu'à cinq (5) opérations liées aux comptes en cours simultanément. La dégestion des comptes doit être effectuée un compte à la fois.
 - Lorsque l'inscription automatique est activée, une seule opération de compte de transfert peut être effectuée sur l'unité d'organisation de destination et toute opération supplémentaire liée au compte sur la même unité d'organisation sera considérée comme conflictuelle jusqu'à ce que l'opération de transfert de compte soit terminée.
- Account Factory for Terraform (AFT) dispose de paramètres de simultanéité supplémentaires configurés lors du déploiement. AWS a testé AFT avec les valeurs par défaut suivantes :
 - `concurrent_account_factory_actions`: 5 (provisionnement du compte)
 - `maximum_concurrent_customizations`: 5 (pipelines de personnalisation)

L'augmentation de ces limites au-delà des valeurs par défaut testées peut réduire la stabilité.

- Les adresses e-mail des comptes partagés dans l'unité d'organisation de sécurité peuvent être modifiées, mais vous devez mettre à jour votre zone de landing zone pour voir ces modifications dans la console AWS Control Tower.
- Une limite de cinq (5) SCPs par unité d'organisation s'applique OUs à la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower.
- AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 10 000 comptes dans l'organisation de votre zone d'atterrissage, répartis entre tous les membres de votre organisation OUs.
- Les comptes existants OUs comportant plus de 1 000 comptes directement imbriqués ne peuvent pas être enregistrés ou réenregistrés dans AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur les restrictions liées à l'enregistrement OUs, consultez [Limitations basées sur les AWS services sous-jacents](#).
- Les personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) ne sont pas disponibles dans ces zones Régions AWS, car certaines dépendances ne sont pas disponibles :
 - Europe (Zurich), eu-central-2
 - Europe (Espagne), eu-south-2
 - Canada Ouest (Calgary) ca-west-1
 - Asie-Pacifique (Melbourne), ap-southeast-4
 - Asie-Pacifique (Malaisie), ap-southeast-5
 - Asie-Pacifique (Thaïlande), ap-southeast-7
 - Mexique (centre), mx-central-1

Vous pouvez déployer et gérer des ressources dans ces régions avec CfCT, si vous déployez CfCT dans votre région d'origine AWS Control Tower, mais que vous ne pouvez pas créer CfCT dans ces régions.

- AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) n'est pas disponible dans les versions suivantes Régions AWS, car certaines dépendances ne le sont pas :
 - Europe (Zurich), eu-central-2
 - Europe (Espagne), eu-south-2
 - Canada Ouest (Calgary), ca-west-1
 - Asie-Pacifique (Melbourne), ap-southeast-4
 - Asie-Pacifique (Malaisie), ap-southeast-5

- Asie-Pacifique (Thaïlande), ap-southeast-7
- Mexique (centre), mx-central-1
- AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) ne peut pas être déployé par les nouveaux clients AFT dans les régions suivantes, car il n'est pas possible d'établir une connexion AWS CodeConnections à un système de contrôle de version (VCS) tiers :
 - Asie-Pacifique (Hong Kong), Afrique (Le Cap), Moyen-Orient (Bahreïn), Europe (Zurich), Asie-Pacifique (Jakarta), Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Osaka), Asie-Pacifique (Melbourne), Israël (Tel Aviv), Europe (Espagne), Moyen-Orient (Émirats arabes unis), Asie-Pacifique (Thaïlande), Mexique (centre)
- Les régions suivantes ne sont pas prises en charge par AWS Service Catalog.
 - Canada Ouest (Calgary), ca-west-1
 - Asie-Pacifique (Malaisie), ap-southeast-5
 - Asie-Pacifique (Thaïlande), ap-southeast-7
 - Mexique (centre), mx-central-1

 Note

Les régions qui ne prennent pas en charge Service Catalog ne prennent pas en charge les personnalisations d'Account Factory pour AWS Control Tower (AFC).

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'AWS Control Tower dans les régions non prises en charge par AWS Service Catalog, consultez [AWS Control Tower disponible dans l'ouest AWS du Canada \(Calgary\)](#).

- Lorsque vous appelez une API de contrôle pour activer ou désactiver un contrôle, la limite pour les `DisableControl` mises à jour `EnableControl` et les mises à jour dans AWS Control Tower est de cent (100) opérations simultanées. Dix opérations (10) peuvent être en cours simultanément, les opérations restantes étant mises en file d'attente. Vous devrez peut-être ajuster votre code pour attendre qu'il soit terminé.
- Lorsque vous approvisionnez des comptes via Account Factory Customizations (AFC), avec des plans basés sur Terraform, vous ne pouvez déployer ces plans que sur un seul. Région AWS Par défaut, AWS Control Tower se déploie dans la région d'origine.

Demander une augmentation de quota

La console Service Quotas fournit des informations sur les quotas d'AWS Control Tower. Vous pouvez utiliser la console Service Quotas pour consulter les quotas de service par défaut ou pour [demander des augmentations de quotas](#) pour des quotas ajustables.

Note

Les comptes et organisations nouvellement créés peuvent avoir un quota inférieur à la valeur par défaut de 10 comptes.

Les quotas suivants peuvent être consultés via la console Service Quotas

- Quota d'opérations de compte simultanées : nombre maximal d'opérations de compte simultanées pouvant être effectuées simultanément. Par défaut : 5, maximum : 10, réglable
- Nombre de comptes dans une seule unité d'organisation : nombre maximum de comptes gérés par AWS Control Tower qui peuvent être présents dans une unité d'organisation. Si vous ajoutez des comptes au-delà de cette limite, le processus d'enregistrement de l'unité d'organisation dans AWS Control Tower ne peut pas être effectué. Pour en savoir plus sur le nombre de comptes par unité d'organisation, consultez [Limitations basées sur les AWS services sous-jacents](#) la documentation d'AWS Control Tower. Par défaut : 1000, non réglable.
- Opérations simultanées pour les unités organisationnelles (OUs) : nombre maximum d'opérations simultanées liées aux unités d'organisation qui peuvent être effectuées simultanément. Par défaut : 1, non ajustable.

Par exemple, vous pouvez demander une augmentation du quota de cinq opérations simultanées sur un compte sur un maximum de dix. Certaines caractéristiques de performance d'AWS Control Tower peuvent changer après une augmentation du quota. Par exemple, la mise à jour d'une unité d'organisation peut prendre plus de temps lorsqu'elle contient plusieurs comptes. Ou bien, l'exécution d'une action sur une UO avec cinq peut prendre SCPs plus de temps qu'avec trois SCPs.

 Note

Une demande d'augmentation de quota de service peut prendre jusqu'à deux jours avant qu'elle ne prenne effet. N'oubliez pas de demander l'augmentation du quota auprès de votre région d'origine AWS Control Tower.

Vous pouvez également contacter le [AWS Support](#) pour demander une augmentation du quota pour certaines ressources dans AWS Control Tower. Vous pouvez également visionner la vidéo qui suit et découvrir comment automatiser certaines augmentations de quotas de service.

Vidéo : Automatisez les demandes d'augmentation des quotas de service, dans les services liés à AWS Control Tower

Cette vidéo (7:24) explique comment automatiser l'augmentation des quotas de service pour les AWS services intégrés connexes, sur la base des déploiements dans AWS Control Tower. Il explique également comment automatiser l'inscription de nouveaux comptes au support AWS Enterprise pour votre organisation. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo de l'augmentation des quotas dans AWS Control Tower.](#)

Lorsque vous provisionnez de nouveaux comptes dans cet environnement, vous pouvez utiliser les événements du cycle de vie pour déclencher des demandes automatisées d'augmentation des quotas de service dans les limites spécifiées Régions AWS.

De plus amples informations sur AWS les quotas sont disponibles dans la [référence AWS générale](#).

Limites de contrôle

AWS Control Tower vous aide à maintenir un environnement multi-comptes sécurisé grâce à AWS des contrôles mis en œuvre sous différentes formes, tels que des politiques de contrôle des services (SCPs), des AWS Config règles et des CloudFormation hooks.

 Le guide de référence sur les commandes

Des informations détaillées sur les contrôles d'AWS Control Tower ont été transférées dans [le guide de référence d'AWS Control Tower Controls](#).

Si vous modifiez les ressources d'AWS Control Tower, telles qu'un SCP, ou si vous supprimez une AWS Config ressource, telle qu'un enregistreur ou un agrégateur Config, AWS Control Tower ne peut plus garantir que les contrôles fonctionnent comme prévu. Par conséquent, la sécurité de votre environnement multi-comptes peut être compromise. Le [modèle de sécurité à responsabilité AWS partagée](#) s'applique à toutes les modifications que vous pourriez apporter.

 Note

AWS Control Tower contribue à préserver l'intégrité de votre environnement en rétablissant la configuration standard SCPs des contrôles préventifs lorsque vous mettez à jour votre zone de landing zone. Les modifications que vous avez éventuellement apportées SCPs sont remplacées par la version standard du contrôle, par conception.

Limitations par région

Certains contrôles d'AWS Control Tower ne fonctionnent pas dans certains Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, car ces régions ne prennent pas en charge les fonctionnalités sous-jacentes requises. Par conséquent, lorsque vous déployez ce contrôle, il se peut qu'il ne fonctionne pas dans toutes les régions que vous régissez avec AWS Control Tower. Cette limitation concerne certains contrôles de détection, certains contrôles proactifs et certains contrôles de la norme gérée par le service Security Hub CSPM : AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur la disponibilité régionale, consultez les [contrôles du Security Hub](#). Consultez également la documentation de la [liste des services régionaux et la documentation](#) de [référence des contrôles Security Hub CSPM](#).

Le comportement de contrôle est également limité en cas de gouvernance mixte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Évitez la gouvernance mixte lors de la configuration des régions](#).

Pour plus d'informations sur la façon dont AWS Control Tower gère les limites des régions et des contrôles, consultez [Considérations relatives à l'activation des AWS régions optionnelles](#).

 Note

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les contrôles et le support régional, nous vous recommandons d'appeler les opérations [GetControl](#) et [ListControls](#) API.

Trouvez les commandes et les régions disponibles

Vous pouvez consulter les régions disponibles pour chaque contrôle dans la console AWS Control Tower. Vous pouvez afficher les régions disponibles par programmation à l'aide du catalogue de AWS contrôle [GetControl](#) et [ListControls](#) APIs à partir de celui-ci.

Pour plus d'informations sur les AWS Security Hub CSPM contrôles du Service-Managed Standard : AWS Control Tower qui ne sont pas pris en charge dans certaines régions Régions AWS, consultez la section « Régions non prises en charge » dans la norme [Security Hub CSPM](#).

Limitations basées sur les AWS services sous-jacents

Cette page décrit les limitations que vous pouvez rencontrer en raison des limitations d'autres AWS services, ainsi que la manière dont AWS Control Tower fonctionne avec ces services.

Directives générales

En règle générale, nous nous attendons à ce que le nombre de comptes pris en charge lors de l'enregistrement d'une unité d'organisation diminue à mesure que vous augmentez le nombre de régions régies et le nombre de contrôles activés pour cette unité d'organisation. Ces directives générales supposent que 15 contrôles facultatifs sont activés. Si plus ou moins de contrôles sont activés sur votre unité d'organisation, les limites de comptes par unité d'organisation seront différentes lors de l'enregistrement.

- Avec 15 régions gouvernées, OUs jusqu'à 1 000 comptes sont pris en charge.
- Avec 16 à 21 régions gouvernées, la taille maximale de l'unité d'organisation prise en charge est comprise entre 600 et 1 000 comptes.
- Avec 22 régions gouvernées, OUs jusqu'à 680 comptes sont pris en charge.
- Avec 23 régions gouvernées ou plus, la taille maximale de l'unité d'organisation prise en charge est inférieure à 680 comptes.

En cas d'erreur

Si l'enregistrement échoue, vous pouvez essayer de réenregistrer l'unité d'organisation. Vous pouvez également réduire la taille de l'UO en utilisant une UO imbriquée ou en déplaçant des comptes vers une autre UO.

 Note

Les contrôles obligatoires qu'AWS Control Tower applique toujours ne sont pas pris en compte dans le nombre de contrôles que vous avez activés sur une unité d'organisation, aux fins de l'enregistrement.

CloudFormation limites des ensembles de piles

Si vous envisagez d'enregistrer un grand nombre de comptes répartis sur plusieurs comptes Régions AWS, vous risquez de rencontrer des limites imposées par CloudFormation des ensembles de comptes à la taille globale d'une organisation. Vous pouvez estimer la limite à l'aide de cette formule :

Nombre de comptes gérés dans l'organisation x Nombre de régions gouvernées $\leq$ 150 000

Cette limitation apparaît au cours du processus d'enregistrement de l'UO. Par exemple, si 15 régions sont gouvernées et que 15 contrôles facultatifs sont activés, la limite d'enregistrement de l'unité d'organisation est de 1 000 comptes. Toutefois, si vous devez vous inscrire OUs avec plus de 1 000 comptes, ou si un grand nombre de contrôles facultatifs sont activés, vous devez réduire le nombre de régions gouvernées à moins de 15. Cette réduction est due aux limites du stack set.

AWS Config limites

Si vous prévoyez de vous enregistrer OUs avec un grand nombre de comptes, vous pouvez rencontrer des limites quant [au nombre maximum de comptes pouvant AWS Config être créés ou supprimés chaque semaine](#), tous agrégateurs confondus. Les comptes inscrits ne sont pas pris en compte dans cette limite : vous pouvez inscrire jusqu'à 1 000 nouveaux comptes dans AWS Control Tower chaque semaine.

Limitations relatives à la première utilisation des comptes et des régions d'inscription

Si vous prévoyez de vous inscrire pour la première fois OUs auprès d'un grand nombre de comptes répartis dans plusieurs régions participantes, vous risquez de rencontrer des limites en raison des [quotas de gestion des comptes](#), ce qui peut entraîner une latence prolongée. Des erreurs peuvent survenir lors de l'enregistrement de l'unité d'organisation en raison de la latence.

Différences régionales en ce qui concerne les fonctionnalités d'AWS Control Tower

Certaines différences existent dans le comportement d'AWS Control Tower d'un bout à l'autre Régions AWS, car AWS Control Tower orchestre le comportement des autres AWS services. Par exemple :

- AWS Service Catalog n'est pas disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible, ce qui modifie le comportement d'Account Factory dans ces régions.
- Dans certaines régions, Account Factory Customizations (AFC) n'est pas disponible car Service Catalog n'est pas disponible pour prendre en charge les fonctionnalités sous-jacentes des plans.
- Certaines commandes ne sont pas disponibles du tout en Régions AWS raison de l'absence de fonctionnalités sous-jacentes.
- AFT et CfCT ne sont pas disponibles du tout en Régions AWS raison de l'absence de fonctionnalités sous-jacentes.

Pour déterminer au mieux le comportement de votre environnement AWS Control Tower, déterminez votre région d'origine. Ensuite, évaluez les éléments suivants. Pour plus de détails, consultez la section [Limitations et quotas dans AWS Control Tower](#).

- Est-il AWS Service Catalog disponible dans la région d'origine de votre choix ?
- Les commandes dont vous avez besoin sont-elles disponibles ? Voir [Limites de contrôle](#).
- Le centre d'identité IAM est-il disponible dans la région d'origine de votre choix ?

Régions déployables pour les contrôles

AWS Control Tower ne peut pas activer certains contrôles lorsque vous les déployez dans certaines régions, en raison de l'absence de dépendances sous-jacentes. Vous pouvez trouver les informations les plus récentes sur les régions déployables pour n'importe quel contrôle en appelant le `ListControls` et `GetControl` APIs. Vous pouvez également consulter les régions déployables dans la console AWS Control Tower.

Lorsque vous activez un contrôle sur une unité d'organisation régie par AWS Control Tower, la zone effective du contrôle est l'intersection entre les régions gouvernées par votre AWS Control Tower et les régions déployables du contrôle.

Par exemple, un contrôle peut être activé sur une unité d'organisation qui fonctionne dans les régions X, Y et Z gouvernées. Mais une fois activé, le même contrôle est déployé uniquement dans les régions X et Z, car le contrôle lui-même ne prend pas en charge la région Y.

Il est important de surveiller les relations entre les contrôles que vous déployez et les régions dans lesquelles vous gérez les charges de travail dans AWS Control Tower, afin de ne pas rencontrer de lacunes dans la protection de vos AWS ressources.

Comment vérifier vos régions protégées

- Dans la console AWS Control Tower, vous pouvez consulter les contrôles et les régions activés dans la section Contrôles activés.
- Si vous appelez l'`GetEnabledControlAPI`, le paramètre `TargetRegions` affiche uniquement les régions dans lesquelles vous pouvez déployer le contrôle de manière efficace, et non les régions non déployables.

Le guide de référence d'AWS Control Tower Controls

Des informations détaillées sur les contrôles dans AWS Control Tower ont été transférées dans le [guide de référence d'AWS Control Tower Controls](#).

Bonnes pratiques pour les administrateurs d'AWS Control Tower

Cette rubrique s'adresse principalement aux administrateurs de comptes de gestion.

Les administrateurs des comptes de gestion sont chargés d'expliquer certaines tâches que les contrôles d'AWS Control Tower empêchent les administrateurs de leurs comptes membres d'effectuer. Cette rubrique décrit certaines des meilleures pratiques et procédures pour transférer ces connaissances, et fournit d'autres conseils pour configurer et gérer efficacement votre environnement AWS Control Tower.

Expliquer l'accès aux utilisateurs

La console AWS Control Tower n'est disponible que pour les utilisateurs disposant des autorisations d'administrateur du compte de gestion. Seuls ces utilisateurs peuvent effectuer des tâches administratives dans votre zone de landing zone. Conformément aux meilleures pratiques, cela signifie que la majorité de vos utilisateurs et administrateurs de comptes membres ne verront jamais la console AWS Control Tower. En tant que membre du groupe des administrateurs de comptes de gestion, il est de votre responsabilité d'expliquer les informations suivantes aux utilisateurs et aux administrateurs de vos comptes membres, le cas échéant.

- Expliquez à quelles AWS ressources les utilisateurs et les administrateurs ont accès dans la zone de landing zone.
- Répertoriez les contrôles préventifs qui s'appliquent à chaque unité organisationnelle (UO) afin que les autres administrateurs puissent planifier et exécuter leurs AWS charges de travail en conséquence.

Expliquer l'accès aux ressources

Certains administrateurs et autres utilisateurs peuvent avoir besoin d'une explication des AWS ressources auxquelles ils ont accès dans votre zone de landing zone. Cet accès peut inclure un accès par programmation et un accès basé sur la console. D'une manière générale, l'accès en lecture et en écriture pour les AWS ressources est autorisé. Pour travailler dans ce cadre AWS, vos utilisateurs ont besoin d'un certain niveau d'accès aux services spécifiques dont ils ont besoin pour effectuer leur travail.

Certains utilisateurs, tels que vos AWS développeurs, peuvent avoir besoin de connaître les ressources auxquelles ils ont accès afin de pouvoir créer des solutions d'ingénierie. Les autres utilisateurs, tels que les utilisateurs finaux des applications exécutées sur les AWS services, n'ont pas besoin de connaître les AWS ressources de votre zone de landing zone.

AWS propose des outils permettant d'identifier l'étendue de l'accès aux AWS ressources d'un utilisateur. Une fois que vous avez identifié l'étendue de l'accès d'un utilisateur, vous pouvez partager ces informations avec l'utilisateur, conformément aux stratégies de gestion des informations de votre organisation. Pour de plus amples informations sur ces outils, veuillez consulter les rubriques suivantes.

- **AWS conseiller d'accès** — L'outil de conseiller d'accès Gestion des identités et des accès AWS (IAM) vous permet de déterminer les autorisations dont disposent vos développeurs en analysant le dernier horodatage auquel une entité IAM, telle qu'un utilisateur, un rôle ou un groupe, a appelé un service. AWS Vous pouvez auditer l'accès au service et supprimer les autorisations inutiles, et vous pouvez automatiser le processus si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez [notre article AWS de blog sur la sécurité](#).
- **Simulateur de politique IAM** : avec le simulateur de politique IAM, vous pouvez tester et résoudre les problèmes liés aux politiques basées sur l'IAM et les ressources. Pour plus d'informations, voir [Tester les politiques IAM avec le simulateur de politiques IAM](#).
- **AWS CloudTrail journaux** — Vous pouvez consulter AWS CloudTrail les journaux pour voir les actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou Service AWS. Pour plus d'informations CloudTrail, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

Les actions entreprises par les administrateurs de la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower sont consultables dans le compte de gestion de la zone d'atterrissage. Les actions entreprises par les administrateurs des comptes membres et les utilisateurs sont consultables dans le compte d'archivage de journaux partagé.

Vous pouvez consulter un tableau récapitulatif des événements de l'AWS Control Tower sur la [page Activités](#).

Expliquer les contrôles préventifs

Un contrôle préventif garantit que les comptes de votre organisation sont conformes aux politiques de votre entreprise. Le statut d'un contrôle préventif est soit appliqué, soit non activé. Un contrôle préventif empêche les violations des règles en utilisant des politiques de contrôle des services

(SCPs), des politiques de contrôle des ressources (RCPs) ou des politiques déclaratives. En comparaison, un contrôle de détection vous informe des différents événements ou états existants, au moyen de AWS Config règles définies.

Certains de vos utilisateurs, tels que AWS les développeurs, peuvent avoir besoin de connaître les contrôles préventifs qui s'appliquent à tous les comptes OUs qu'ils utilisent, afin de pouvoir créer des solutions d'ingénierie. La procédure suivante comporte des conseils sur la façon de fournir ces informations aux utilisateurs concernés, conformément aux politiques de gestion des informations de votre organisation.

 Note

Cette procédure suppose que vous avez déjà créé au moins une UO enfant dans votre zone de landing zone, ainsi qu'au moins un AWS IAM Identity Center utilisateur.

Exemple : pour afficher les contrôles préventifs destinés aux utilisateurs ayant besoin de connaître

1. Connectez-vous à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower/>.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Organisation.
3. Dans le tableau, choisissez le nom de l'un des contrôles applicables OUs pour lesquels votre utilisateur a besoin d'informations sur les contrôles applicables.
4. Notez le nom de l'unité d'organisation et les commandes qui s'appliquent à cette unité d'organisation.
5. Répétez les deux étapes précédentes pour chaque unité d'organisation pour laquelle votre utilisateur a besoin d'informations.

Pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles et leurs fonctions, consultez [À propos des contrôles dans AWS Control Tower](#).

Planifiez la zone de landing de votre AWS Control Tower

Au cours du processus de configuration, AWS Control Tower lance une ressource clé associée à votre compte, appelée zone de destination, qui héberge vos organisations et leurs comptes.

 Note

Vous pouvez avoir une zone de destination par organisation.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques à suivre lors de la planification et de la configuration de votre zone d'atterrissage, consultez [AWS stratégie multi-comptes pour votre zone de landing zone AWS Control Tower](#).

Comment configurer AWS Control Tower

Vous pouvez configurer une zone d'atterrissage AWS Control Tower dans une organisation existante, ou vous pouvez commencer par créer une nouvelle organisation contenant votre zone d'atterrissage AWS Control Tower.

- [Lancer AWS Control Tower dans une organisation existante](#): Cette section est destinée aux clients qui ont un produit existant AWS Organizations prêt à être intégré à la gouvernance par AWS Control Tower.
- [Lancer AWS Control Tower dans une nouvelle organisation](#): Cette section est destinée aux clients n'ayant pas OUs de compte existant AWS Organizations.

 Note

Si vous disposez déjà d'une zone d' AWS Organizations atterrissage, vous pouvez étendre la gouvernance d'AWS Control Tower de la zone d'atterrissage existante à tout ou partie de vos comptes OUs et comptes existants au sein d'une organisation. Voir [Gouverner les organisations et les comptes existants](#).

Comparez les fonctionnalités

Voici une brève comparaison des différences entre l'ajout d'AWS Control Tower à une organisation existante ou l'extension de la gouvernance d'AWS Control Tower aux comptes OUs et aux comptes. Certaines considérations particulières s'appliquent également si vous passez de la solution AWS Landing Zone à AWS Control Tower.

À propos de l'ajout à une organisation existante : vous pouvez ajouter AWS Control Tower à une organisation existante dans la AWS console. Dans ce cas, vous avez déjà créé une organisation

dans le AWS Organizations service, cette organisation n'est pas actuellement enregistrée auprès d'AWS Control Tower et vous souhaitez ajouter une zone de landing zone par la suite.

Lorsque vous ajoutez une zone de landing zone à une organisation existante, AWS Control Tower met en place une structure parallèle, au AWS Organizations niveau. Cela ne modifie pas les comptes OUs et au sein de votre organisation existante.

À propos de l'extension de la gouvernance : l'extension de la gouvernance s'applique à des comptes spécifiques OUs au sein d'une même organisation déjà enregistrée auprès d'AWS Control Tower, ce qui signifie qu'une zone de landing zone existe déjà pour cette organisation. L'extension de la gouvernance signifie que les contrôles d'AWS Control Tower sont étendus de telle sorte que leurs contraintes s'appliquent OUs aux comptes spécifiques de cette organisation enregistrée. Dans ce cas, vous ne lancez pas une nouvelle zone d'atterrissage, vous ne faites qu'étendre la zone d'atterrissage actuelle de votre organisation.

Important

Remarque particulière : si vous utilisez actuellement la [solution AWS Landing Zone \(ALZ\)](#) pour AWS Organizations, contactez votre architecte de AWS solutions avant d'essayer d'activer AWS Control Tower dans votre organisation. AWS Control Tower ne peut pas effectuer de vérifications préalables visant à déterminer si AWS Control Tower est susceptible d'interférer avec le déploiement actuel de votre zone de landing zone. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Procédure pas à pas : passer d'ALZ à AWS Control Tower](#). En outre, pour plus d'informations sur le transfert de comptes d'une zone d'atterrissage à une autre, voir [Si le compte ne répond pas aux prérequis](#)

Lancer AWS Control Tower dans une organisation existante

En configurant une zone de landing zone AWS Control Tower dans une organisation existante, vous pouvez commencer à travailler immédiatement, en parallèle avec votre AWS Organizations environnement existant. Vos autres OUs créations AWS Organizations sont inchangées, car elles ne sont pas enregistrées auprès d'AWS Control Tower. Vous pouvez continuer à les utiliser OUs ainsi que les comptes tels qu'ils sont.

AWS Control Tower consolide ses activités en utilisant le compte de gestion de votre organisation existante comme compte de gestion. Aucun nouveau compte de gestion n'est nécessaire. Vous pouvez lancer votre zone de landing zone AWS Control Tower depuis votre compte de gestion existant.

 Note

Pour configurer AWS Control Tower sur une organisation existante, vos limites de service doivent autoriser la création d'au moins deux comptes supplémentaires.

Effets de l'ajout d'AWS Control Tower à votre organisation existante

AWS Control Tower crée deux comptes dans votre organisation : un compte d'audit et un compte de journalisation. Ces comptes enregistrent les actions entreprises par votre équipe, dans leurs comptes d'utilisateur final individuels. Les comptes d'archive Audit et Log apparaissent dans l'unité d'organisation de sécurité au sein de votre zone de landing zone AWS Control Tower.

Lorsque vous configurez votre zone de landing zone, les comptes ajoutés par AWS Control Tower font partie de votre compte existant et AWS Organizations, en tant que tels, ils font partie de la facturation de votre organisation existante.

Résumé des fonctionnalités

L'activation d'AWS Control Tower sur une AWS Organizations organisation existante apporte plusieurs améliorations majeures à l'organisation.

- Cela permet une facturation unifiée entre les groupes de votre organisation, car les comptes ajoutés par AWS Control Tower feront partie de votre organisation existante.
- Il vous permet d'administrer tous les comptes à partir d'un seul compte de gestion dans votre unité d'organisation.
- Il simplifie la façon dont vous appliquez et appliquez les contrôles relatifs à la sécurité et à la conformité des comptes existants et nouveaux.

 Important

Le lancement de votre zone de landing zone AWS Control Tower dans une AWS Organizations organisation existante ne vous permet pas d'étendre la gouvernance d'AWS Control Tower de cette organisation à d'autres OUs ou à des comptes qui ne sont pas enregistrés auprès d'AWS Control Tower.

Pour lancer AWS Control Tower dans votre organisation existante, suivez le processus décrit dans [Commencer à utiliser AWS Control Tower](#).

Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower interagit avec les AWS Organizations organisations existantes, consultez [Gérez les organisations et les comptes avec AWS Control Tower](#).

Lancer AWS Control Tower dans une nouvelle organisation

Si vous utilisez AWS Control Tower pour la première fois et que vous n'y avez jamais travaillé AWS Organizations, le meilleur point de départ est de consulter notre [Configuration](#) document.

AWS Control Tower configure automatiquement une organisation pour vous lorsque vous n'en avez pas configuré une.

AWS stratégie multi-comptes pour votre zone de landing zone AWS Control Tower

Les clients d'AWS Control Tower demandent souvent des conseils sur la manière de configurer leur AWS environnement et leurs comptes pour obtenir les meilleurs résultats. AWS a créé un ensemble unifié de recommandations, appelé stratégie multi-comptes, pour vous aider à utiliser au mieux vos AWS ressources, y compris votre zone de landing zone AWS Control Tower.

AWS Control Tower agit essentiellement comme une couche d'orchestration qui fonctionne avec d'autres AWS services, qui vous aident à mettre en œuvre les recommandations AWS multi-comptes pour les AWS comptes et. AWS Organizations Une fois votre zone de landing zone configurée, AWS Control Tower continue de vous aider à maintenir vos politiques d'entreprise et vos pratiques de sécurité sur plusieurs comptes et charges de travail.

La plupart des zones d'atterrissage se développent au fil du temps. À mesure que le nombre d'unités organisationnelles (OUs) et de comptes augmente dans votre zone d'accueil AWS Control Tower, vous pouvez étendre le déploiement de votre AWS Control Tower de manière à organiser efficacement vos charges de travail. Ce chapitre fournit des conseils prescriptifs sur la façon de planifier et de configurer votre zone d'atterrissage AWS Control Tower, conformément à la stratégie AWS multi-comptes, et de l'étendre au fil du temps.

Pour une discussion générale sur les meilleures pratiques pour les unités organisationnelles, voir [Meilleures pratiques pour les unités organisationnelles dotées](#) de AWS Organizations.

AWS stratégie multi-comptes : guide des meilleures pratiques

AWS les meilleures pratiques pour un environnement bien conçu recommandent de séparer vos ressources et vos charges de travail sur plusieurs comptes. AWS Vous pouvez considérer les AWS comptes comme des conteneurs de ressources isolés : ils permettent de catégoriser la charge de travail et de réduire le rayon d'action en cas de problème.

Définition d'un AWS compte

Un AWS compte fait office de conteneur de ressources et de limite d'isolation des ressources.

Note

Un AWS compte n'est pas la même chose qu'un compte utilisateur, qui est configuré via Federation ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM).

En savoir plus sur AWS les comptes

Un AWS compte permet d'isoler les ressources et de contenir les menaces de sécurité pour vos AWS charges de travail. Un compte fournit également un mécanisme de facturation et de gouvernance d'un environnement de charge de travail.

Le AWS compte est le principal mécanisme de mise en œuvre permettant de fournir un conteneur de ressources pour vos charges de travail. Si votre environnement est bien conçu, vous pouvez gérer efficacement plusieurs AWS comptes, et ainsi gérer plusieurs charges de travail et environnements.

AWS Control Tower met en place un environnement bien conçu. Il repose également sur AWS des comptes qui aident à gérer les modifications apportées à votre environnement qui peuvent s'étendre à plusieurs comptes. AWS Organizations

Définition d'un environnement bien conçu

AWS définit un environnement bien conçu comme un environnement qui commence par une zone d'atterrissage.

AWS Control Tower propose une zone d'atterrissage configurée automatiquement. Il applique des contrôles pour garantir le respect des directives de votre entreprise, sur plusieurs comptes de votre environnement.

Définition d'une zone d'atterrissage

La zone de landing zone est un environnement cloud qui propose un point de départ recommandé, notamment les comptes par défaut, la structure des comptes, les configurations réseau et de sécurité, etc. À partir d'une zone de landing zone, vous pouvez déployer des charges de travail qui utilisent vos solutions et applications.

Directives pour la mise en place d'un environnement bien conçu

Les trois éléments clés d'un environnement bien conçu, expliqués dans les sections suivantes, sont les suivants :

- AWS Comptes multiples
- Unités organisationnelles multiples (OUs)
- Une structure bien planifiée

Utiliser plusieurs comptes AWS

Un seul compte ne suffit pas pour configurer un environnement bien conçu. En utilisant plusieurs comptes, vous pouvez mieux soutenir vos objectifs de sécurité et vos processus métier. Voici quelques avantages de l'utilisation d'une approche multi-comptes :

- Contrôles de sécurité — Les applications ont des profils de sécurité différents, elles nécessitent donc des politiques et des mécanismes de contrôle différents. Par exemple, il est beaucoup plus facile de parler à un auditeur et de lui indiquer un seul compte hébergeant la charge de travail du secteur des cartes de paiement (PCI).
- Isolation — Un compte est une unité de protection de sécurité. Les risques potentiels et les menaces de sécurité peuvent être maîtrisés dans un compte sans affecter les autres. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, vous devrez peut-être isoler les comptes les uns des autres. Par exemple, vous pouvez avoir des équipes avec des profils de sécurité différents.
- De nombreuses équipes — Les équipes ont des responsabilités et des besoins en ressources différents. En configurant plusieurs comptes, les équipes ne peuvent pas interférer les unes avec les autres, comme c'est le cas lorsqu'elles utilisent le même compte.
- Isolation des données : isoler les banques de données d'un compte permet de limiter le nombre de personnes ayant accès aux données et pouvant gérer la banque de données. Cette isolation permet d'empêcher l'exposition non autorisée de données hautement privées. Par exemple,

l'isolation des données contribue au respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

- **Processus métier** — Les unités commerciales ou les produits ont souvent des objectifs et des processus complètement différents. Des comptes individuels peuvent être établis pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.
- **Facturation** — Un compte est le seul moyen de séparer les éléments au niveau de la facturation, y compris les frais de transfert, etc. La stratégie multi-comptes permet de créer des articles facturables distincts entre les unités commerciales, les équipes fonctionnelles ou les utilisateurs individuels.
- **Allocation de AWS quotas** : les quotas sont établis pour chaque compte. La séparation des charges de travail dans différents comptes confère à chaque compte (tel qu'un projet) un quota individuel bien défini.

Utiliser plusieurs unités organisationnelles

AWS Control Tower et d'autres frameworks d'orchestration de comptes peuvent apporter des modifications qui dépassent les limites des comptes. Par conséquent, les AWS meilleures pratiques concernent les modifications entre comptes, qui peuvent potentiellement perturber un environnement ou compromettre sa sécurité. Dans certains cas, les modifications peuvent affecter l'environnement global, au-delà des politiques. Par conséquent, nous vous recommandons de configurer au moins deux comptes obligatoires, Production et Staging.

En outre, les AWS comptes sont souvent regroupés en unités organisationnelles (OUs), à des fins de gouvernance et de contrôle. OUs sont conçus pour gérer l'application des politiques sur plusieurs comptes.

Nous vous recommandons de créer au minimum un environnement de pré-production (ou de mise en scène) distinct de votre environnement de production, avec des contrôles et des politiques distincts. Les environnements de production et de mise en scène peuvent être créés et gérés séparément OUs, et facturés sous forme de comptes distincts. En outre, vous souhaitez peut-être configurer une unité d'organisation Sandbox pour tester le code.

Utilisez une structure bien planifiée pour votre OUs zone d'atterrissage

AWS Control Tower en configure certaines automatiquement OUs pour vous. À mesure que vos charges de travail et vos exigences augmentent au fil du temps, vous pouvez étendre la configuration initiale de la zone d'atterrissage en fonction de vos besoins.

 Note

Les noms donnés dans les exemples suivent les conventions de AWS dénomination suggérées pour la configuration d'un AWS environnement multi-comptes. Vous pouvez renommer votre unité OUs après avoir configuré votre zone d'atterrissage en sélectionnant Modifier sur la page détaillée de l'UO.

Recommandations

Une fois qu'AWS Control Tower a configuré la première unité d'organisation requise pour vous, l'unité d'organisation de sécurité, nous vous recommandons d'en créer une autre OUs dans votre zone de landing zone.

Nous vous recommandons d'autoriser AWS Control Tower à créer au moins une unité d'organisation supplémentaire, appelée unité d'organisation Sandbox. Cette unité d'organisation est destinée à vos environnements de développement logiciel. AWS Control Tower peut configurer l'unité d'organisation Sandbox pour vous lors de la création de la zone de landing zone, si vous la sélectionnez.

OUs Vous pouvez en configurer vous-même deux autres : l'unité d'organisation d'infrastructure, pour contenir vos services partagés et vos comptes réseau, et une unité d'organisation pour contenir vos charges de travail de production, appelée unité d'organisation de charges de travail. Vous pouvez en ajouter d'autres OUs dans votre zone de landing zone via la console AWS Control Tower sur la page Organizational units.

OUs Recommandé en plus de ceux configurés automatiquement

- Infrastructure UO : contient vos services partagés et vos comptes réseau.

 Note

AWS Control Tower ne configure pas l'unité d'organisation de l'infrastructure pour vous.

- Sandbox OU : unité d'organisation de développement logiciel. Par exemple, il peut avoir une limite de dépenses fixe ou ne pas être connecté au réseau de production.

Note

AWS Control Tower vous recommande de configurer l'unité d'organisation Sandbox, mais c'est facultatif. Il peut être configuré automatiquement dans le cadre de la configuration de votre zone d'atterrissage.

- UO de charges de travail : contient les comptes qui exécutent vos charges de travail.

Note

AWS Control Tower ne configure pas l'unité d'organisation Workloads pour vous.

Pour plus d'informations, consultez [la section Organisation du démarrage de la production avec AWS Control Tower](#).

Exemple d'AWS Control Tower avec une structure d'unité d'organisation multi-comptes complète

AWS Control Tower prend en charge une hiérarchie d'unités d'organisation imbriquées, ce qui signifie que vous pouvez créer une structure d'unité organisationnelle hiérarchique répondant aux exigences de votre organisation. Vous pouvez créer un environnement AWS Control Tower conforme aux directives de stratégie AWS multi-comptes.

Vous pouvez également créer une structure d'unité d'organisation plus simple et plate, performante et conforme aux directives AWS multi-comptes. Ce n'est pas parce que vous pouvez créer une structure d'unité d'organisation hiérarchique que vous devez le faire.

- Pour consulter un schéma illustrant un ensemble d'exemples OUs dans un environnement AWS Control Tower étendu et plat avec des conseils pour AWS plusieurs comptes, voir [Exemple : charges de travail dans une structure d'unité d'organisation plate](#).
- Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'AWS Control Tower avec des structures d'unité d'organisation imbriquées, consultez [Imbriqué OUs dans AWS Control Tower](#).
- Pour plus d'informations sur la manière dont AWS Control Tower s'aligne sur les AWS directives, consultez le livre AWS blanc intitulé [Organizing Your AWS Environment Using Multiple Accounts](#).

Le diagramme sur la page liée montre que davantage de fondamentaux OUs et d'autres supplémentaires OUs ont été créés. Ils OUs répondent aux besoins supplémentaires d'un déploiement de plus grande envergure.

Dans la OUs colonne Foundational, deux OUs ont été ajoutés à la structure de base :

- Security_Prod OU — Fournit une zone en lecture seule pour les politiques de sécurité, ainsi qu'une zone d'audit de sécurité révolutionnaire.
- UO d'infrastructure — Vous souhaitez peut-être séparer l'unité d'organisation d'infrastructure, recommandée précédemment, en deux OUs, Infrastructure_Test (pour l'infrastructure de pré-production) et Infrastructure_Prod (pour l'infrastructure de production).

Dans la OUs zone supplémentaire, plusieurs autres OUs ont été ajoutés à la structure de base. Voici les prochaines recommandations OUs à créer au fur et à mesure que votre environnement se développe :

- UO des charges de travail : l'unité d'organisation des charges de travail, recommandée précédemment mais facultative, a été séparée en deux OUs, Workloads_Test (pour les charges de travail de pré-production) et Workloads_Prod (pour les charges de travail de production).
- PolicyStaging OU : permet aux administrateurs système de tester les modifications apportées aux contrôles et aux politiques avant de les appliquer pleinement.
- UO suspendue : permet de localiser les comptes qui ont peut-être été temporairement désactivés.

À propos de The Root

La racine n'est pas une UO. Il s'agit d'un conteneur pour le compte de gestion et pour tous les OUs comptes de votre organisation. Conceptuellement, la racine contient tous les OUs. Il ne peut pas être supprimé. Vous ne pouvez pas gérer les comptes inscrits au niveau root dans AWS Control Tower. Gérez plutôt les comptes inscrits au sein de votre OUs. Pour un schéma utile, consultez [la AWS Organizations documentation](#).

Conseils administratifs pour la configuration de la zone d'atterrissage

Voici quelques conseils pour configurer et configurer votre zone d'atterrissage.

- La AWS région dans laquelle vous travaillez le plus devrait être votre région d'origine.
- Configurez votre zone de landing zone et déployez vos comptes Account Factory depuis votre région d'origine.
- Si vous investissez dans plusieurs AWS régions, assurez-vous que vos ressources cloud se trouvent dans la région où vous effectuerez la plupart de vos tâches administratives dans le cloud et exécuterez vos charges de travail.
- En conservant vos charges de travail et vos journaux dans la même AWS région, vous réduisez les coûts associés au déplacement et à la récupération des informations des journaux d'une région à l'autre.
- L'audit et les autres compartiments Amazon S3 sont créés dans la même AWS région à partir de laquelle vous lancez AWS Control Tower. Nous vous recommandons de ne pas déplacer ces compartiments.
- Vous pouvez créer vos propres compartiments de journal dans le compte Log Archive, mais cela n'est pas recommandé. N'oubliez pas de laisser les compartiments créés par AWS Control Tower.
- Vos journaux d'accès Amazon S3 doivent se trouver dans la même AWS région que les compartiments source.
- Lors du lancement, les points de terminaison du AWS Security Token Service (STS) doivent être activés dans le compte de gestion, pour toutes les régions prises en charge par AWS Control Tower. Sinon, le lancement peut échouer au milieu du processus de configuration.
- AWS Control Tower prend en charge le balisage uniquement pour les contrôles activés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Balisage des commandes AWS Control Tower APIs](#).
- Nous recommandons d'activer l'authentification multifactorielle (MFA) pour chaque compte géré par AWS Control Tower.
- Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de gestion de l'accès AWS root, qui permet d'effectuer des actions root sur les comptes des membres et évite d'avoir à activer le MFA pour chaque compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Gestion centralisée de l'accès root pour les clients qui l'utilisent AWS Organizations](#).

Considérations relatives à VPCs

- Le VPC créé par AWS Control Tower est limité au VPC Régions AWS dans lequel AWS Control Tower est disponible. Certains clients dont les charges de travail s'exécutent dans des régions non prises en charge souhaiteront peut-être désactiver le VPC créé avec votre compte Account

Factory. Ils peuvent préférer créer un nouveau VPC à l'aide du portefeuille Service Catalog ou créer un VPC personnalisé qui s'exécute uniquement dans les régions requises.

- Le VPC créé par AWS Control Tower n'est pas le même que le VPC par défaut créé pour tous. Comptes AWS Dans les régions où AWS Control Tower est pris en charge, AWS Control Tower supprime le VPC par défaut lors de la création du VPC AWS Control Tower.
- Si vous supprimez votre VPC par défaut dans votre AWS région d'origine, il est préférable de le supprimer dans toutes les autres AWS régions.

Guide de migration vers Landing Zone v4.0

AWS Control Tower Landing Zone 4.0 introduit une refonte majeure de l'architecture des zones d'atterrissage, offrant une expérience de contrôle dédiée flexible et des intégrations de services entièrement optionnelles. Les principales améliorations incluent la possibilité d'activer AWS Config AWS CloudTrail et les AWS Backup intégrations de manière sélective, avec des ressources dédiées AWS Config et AWS CloudTrail pour une meilleure isolation. SecurityRoles

Cette version supprime les exigences obligatoires en matière de structure organisationnelle, permettant aux clients de définir les leurs, tout en introduisant un nouveau support ConfigBaseline pour les contrôles de détection, sans exiger une solution complèteAWSControlTowerBaseline. Un agrégateur de configuration lié à un service remplace les méthodes d'agrégation précédentes, rationalisant ainsi la collecte des données de conformité.

De plus, le champ manifeste devient facultatif, ce qui permet des déploiements de zone d'atterrissage minimalistes axés uniquement sur AWS Organizations l'intégration et l'activation du contrôle. Ces modifications offrent de meilleures options de personnalisation tout en maintenant de solides capacités de gouvernance, permettant aux clients d'adapter AWS Control Tower à leurs besoins spécifiques de manière plus efficace.

Rubriques

- [Principaux changements](#)
- [Mises à jour d'AWS Config](#)
- [Comparaison des fonctionnalités avec et sans AWS Config intégration](#)

Principaux changements

Note

- La définition des termes « inscrit » et « inscrit » a changé avec cette nouvelle version d'AWS Control Tower. Lorsqu'un account/OU une ressource AWS Control Tower est activée (par exemple, contrôle ou référence), elle sera considérée comme une ressource gouvernée. La définition ne sera plus dictée par la présence de la `AWSControlTowerBaseline` ligne de base.
- Les rôles liés au service sont conservés dans toutes les versions de zone de landing zone et ne sont plus supprimés lorsqu'ils sont « non OUs enregistrés »
- Les rôles liés aux services ne peuvent être supprimés manuellement par les clients qu'après la mise hors service de la zone d'atterrissage

Mise à niveau de la version 3.3 ou antérieure vers la version 4.0

Ne désactivez pas les intégrations de services (AWS Config, SecurityRoles) dans le cadre de la mise à niveau de version. Dans les versions 3.3 et antérieures de la zone d'atterrissage, AWS Config SecurityRoles elles étaient toujours activées implicitement. La version 4.0 présente ces intégrations sous forme d'options configurables pour la première fois. Une fois la mise à niveau réussie vers la version 4.0, vous pouvez désactiver les intégrations de services comme vous le souhaitez.

- Prérequis pour Landing Zone 4.0 : lors de la mise à niveau vers la version 4.0 via l'API, assurez-vous que le rôle de `AWSControlTowerCloudTrailRole` service utilise la nouvelle politique gérée `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy` au lieu de la politique en ligne existante. [Détachez la politique en ligne actuelle et attachez la nouvelle politique gérée comme décrit dans la documentation.](#)
- Manifeste facultatif : le champ Manifest dans l'API de la zone d'atterrissage est désormais facultatif. Les clients peuvent créer des zones d'atterrissage sans aucune intégration de services. Cela n'a aucun impact pour les clients existants qui utilisent déjà le champ du manifeste.
- Structure organisationnelle facultative : AWS Control Tower n'applique ni ne gère la création de l'unité d'organisation de sécurité, de sorte que les clients peuvent définir et gérer leur propre structure organisationnelle. Cependant, AWS Control Tower exigera que tous les

comptes configurés pour chaque intégration de services AWS soient rattachés à la même unité d'organisation parent. Cela n'a aucun impact pour les clients qui ont déjà configuré l'AWS Control Tower et disposent de l'unité d'organisation de sécurité. AWS Control Tower déploie automatiquement les ressources et les contrôles nécessaires pour gérer les comptes d'intégration de services dans l'unité d'organisation de sécurité. Par exemple, lorsque l'intégration AWS Config est activée, l'enregistrement AWS Config est activé dans tous les comptes d'intégration de services. Les lignes de base AWS Control Tower et AWS Config ne s'appliquent pas à l'unité d'organisation de sécurité et aux comptes d'intégration. Pour modifier les intégrations de services, mettez à jour les paramètres de la zone d'atterrissage.

 Note

- La configuration de la structure organisationnelle pour la zone d'atterrissage 4.0 d'AWS Control Tower a changé par rapport aux versions précédentes de la zone d'atterrissage. AWS Control Tower ne créera plus l'unité d'organisation de sécurité désignée. L'unité d'organisation avec les comptes d'intégration de services sera l'unité d'organisation de sécurité désignée.
- Si les comptes des membres sont transférés vers l'unité d'organisation où résident les comptes de chaque intégration, les contrôles activés sur cette unité d'organisation sont déplacés, que l'inscription automatique soit activée ou désactivée.

État de référence pour l'unité d'organisation de sécurité : la ligne de base AWS Control Tower et la ligne AWS Config de base ne peuvent pas être appliquées à l'unité d'organisation de sécurité. L'unité d'organisation de sécurité affiche un statut de base « Non applicable » pour ces lignes de base. Ce statut est attendu. Il BackupBaseline peut être appliqué à l'unité d'organisation de sécurité.

AWS Control Tower gère les comptes d'intégration de services via la zone d'atterrissage, et non via des lignes de base au niveau de l'unité organisationnelle. Si un compte d'intégration de services affiche le statut de base « Non activé » et que l'intégration de services associée est désactivée, AWS Control Tower ne gère plus ce compte.

Les comptes de l'unité d'organisation de sécurité qui ne sont pas désignés comme des comptes d'intégration de services ne reçoivent pas de ressources de base. Pour gérer ces comptes, déplacez-les vers une unité d'organisation gérée et étendez la gouvernance.

Ensembles d'autorisations IAM Identity Center pour les comptes d'intégration de services : AWS Control Tower fournit des ensembles d'autorisations IAM Identity Center pour le compte de journalisation et le SecurityRoles compte. AWS Control Tower ne fournit aucun ensemble d'autorisations pour le compte Config ou le compte Backup. Pour accéder au compte Config ou Backup via IAM Identity Center, créez des ensembles d'autorisations manuellement à l'aide des ressources IAM Identity Center déployées par AWS Control Tower.

- **Notifications de dérive** : AWS Control Tower cessera d'envoyer des notifications de dérive à SNS Topic pour tous les clients sur la zone d'atterrissage 4.0 si cette option n'est pas `AWSControlTowerBaseline` activée, et commencera à envoyer des notifications de dérive au compte de gestion à EventBridge la place. Pour consulter des exemples d'événements et des conseils sur la manière de recevoir des notifications de dérive EventBridge, veuillez consulter [ce guide](#).
- **Intégrations de services facultatives** : vous pouvez désormais accéder à enable/disable toutes les intégrations d'AWS Control Tower CloudTrail SecurityRoles, y compris AWS Config AWS et AWS Backup. Ces intégrations ont également désormais des `enabled` indicateurs facultatifs obligatoires dans l'API. Les lignes de base qui peuvent s'appliquer à votre zone d'atterrissage ou à vos comptes partagés dépendent désormais les unes des autres. Les dépendances spécifiques aux intégrations sont les suivantes :
 - **Habilitation** :
 - `CentralSecurityRolesBaseline` → `CentralConfigBaseline` doit être activé
 - `IdentityCenterBaseline` → `CentralSecurityRolesBaseline` doit être activé
 - `BackupCentralVaultBaseline` → `CentralSecurityRolesBaseline` doit être activé
 - `BackupAdminBaseline` → `CentralSecurityRolesBaseline` doit être activé
 - `LogArchiveBaseline` → indépendant (aucune dépendance)
 - `CentralConfigBaseline` → indépendant (aucune dépendance)
 - **Handicaps** :
 - `CentralConfigBaseline` ne peut être désactivé que si `CentralSecurityRolesBaseline`, `IdentityCenterBaseline`, `BackupAdminBaseline` et les `BackupCentralVaultBaseline` lignes de base sont désactivées en premier.
 - `CentralSecurityRolesBaseline` ne peut être désactivé que si `IdentityCenterBaseline`, `BackupAdminBaseline` et les `BackupCentralVaultBaseline` lignes de base sont désactivées en premier.
 - `IdentityCenterBaseline` peut être désactivé indépendamment.

- BackupAdminBaseline et les BackupCentralVaultBaseline lignes de base peuvent être désactivées indépendamment
- LogArchiveBaseline peut être désactivé indépendamment

⚠ Champ d'application de l' AWS Config activation de l'intégration des services

L'activation de l'intégration des AWS Config services au niveau de la zone d'atterrissage déploie les ressources d'enregistrement Config uniquement sur les comptes d'intégration de services. Pour déployer AWS Config des ressources (Config Recorder, Delivery Channel) sur les comptes membres, activez la AWS Config ligne de base sur chaque unité d'organisation gérée individuellement.

L'activation de l'intégration Config au niveau de la zone d'atterrissage est une condition préalable pour activer la ligne de base Config sur OUs. Le paramètre au niveau de la zone d'atterrissage ne déploie pas à lui seul les ressources Config sur les comptes des membres.

⚠ CentralizedLogging changement de comportement dans la version 4.0

Dans les versions 3.3 et antérieures de landing zone, la désactivation CentralizedLogging désactivait l'organisation CloudTrail et conservait toutes les ressources déployées. Dans la version 4.0, la désactivation CentralizedLogging supprime toutes les ressources associées du compte de journalisation. Ces ressources incluent le Config Recorder, le Delivery Channel et les CloudTrail instances de stack associées. Après la désactivation, AWS Control Tower ne gère plus le compte de journalisation.

Pour rétablir la gestion du compte de journalisation, réactivez CentralizedLogging ou déplacez le compte vers une unité d'organisation gérée et étendez la gouvernance.

Mises à jour d'AWS Config

- Ressources dédiées pour AWS Config et AWS CloudTrail : AWS utilise CloudTrail désormais des compartiments S3 AWS Config et des rubriques SNS dédiés distincts au lieu de ressources partagées. Les clients ne disposent que d'une flexibilité limitée quant à l'utilisation d'un seul compte ou de comptes distincts pour de multiples intégrations.

- Lors de la mise à niveau vers la version 4.0 d'AWS Control Tower landing zone, les données existantes et les compartiments S3 ne sont pas déplacés. CloudTrail L'intégration AWS continue d'utiliser le compartiment S3 existant avec le préfixe `aws-controltower-logs`. Les nouvelles données AWS Config après l'opération de mise à jour seront stockées dans un nouveau compartiment S3 avec un préfixe `aws-controltower-config` créé par AWS Control Tower dans le compte désigné pour le CentralConfigBaseline.

 Note

L'activation de CloudTrail l'intégration AWS sur la zone de landing zone 4.0 pour la première fois créera à chaque fois de nouveaux compartiments S3 avec un préfixe `aws-controltower-cloudtrail`

- Changements relatifs à l'emplacement des données : les clients existants passant de ressources précédemment partagées à des ressources dédiées AWS Config disposeront de CloudTrail données AWS dans différents compartiments S3. Les flux de travail et les outils existants des clients peuvent nécessiter des mises à jour pour accéder aux données à partir de nouveaux emplacements de compartiments.
- AWS CloudTrail restera dans le même compartiment existant, mais les AWS Config données figureront dans un nouveau compartiment S3 créé par AWS Control Tower.
- Les clients peuvent configurer la réplication entre compartiments s'ils souhaitent centraliser différents journaux dans un seul compartiment. Consultez la [documentation S3](#) pour plus d'informations.
- Si vous avez inscrit des comptes avec des canaux de distribution AWS Config préexistants qui n'ont pas été créés par AWS Control Tower dans les régions régies par AWS Control Tower, remplacez le nom du bucket S3 des Delivery Channels par le nouveau bucket S3 avec le préfixe dans le compte d'intégration `aws-controltower-config-logs`- AWS Config afin d'être cohérent avec les configurations d'AWS Control Tower sur la landing zone 4.0. Pour plus d'informations, consultez [Inscrire des comptes disposant de ressources existantes AWS Config](#).
- AWS Config intégration sur la zone d'atterrissage version 4.0 : lors de la migration vers la zone d'atterrissage 4.0 avec AWS Config l'intégration activée, les clients constateront les modifications suivantes :
 1. Le compte d'audit existant est enregistré en tant qu'administrateur délégué pour AWS Config.
 2. L'agrégateur de configuration lié au service est déployé dans le compte d'audit (compte agrégateur AWS Config central pour les nouveaux clients et compte d'audit pour les clients

- existants). Le nouvel agrégateur peut agréger les données de n'importe quel AWS Config enregistreur de l'organisation, y compris les comptes non gérés par Control Tower.
3. Les agrégateurs existants seront supprimés - L'agrégateur d'organisation dans le compte de gestion (`aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations`) et l'agrégateur de compte dans le compte d'audit (`aws-controltower-GuardRailsComplianceAggregator`) seront supprimés.
 4. L'agrégateur de configuration étant lié à un service, les contrôles associés aux agrégateurs supprimés seront automatiquement supprimés.
 - a. [Interdire les modifications apportées aux balises créées par AWS Control Tower pour les ressources AWS Config](#)
 - b. [Interdire la suppression des autorisations d'agrégation AWS Config créées par AWS Control Tower](#)
- Nouvelle **ConfigBaseline** base de référence : il existe désormais un support distinct ConfigBaseline au niveau de l'unité d'organisation pour le support des contrôles de détection, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une solution complète `AWSControlTowerBaseline`. Consultez la liste des [types de lignes de base au niveau de l'unité](#) d'organisation pour plus d'informations. Pour les clients existants qui utilisent la zone d'atterrissage par défaut, toutes les intégrations de services sont désormais facultatives, sous réserve des exigences de dépendance décrites dans. [Principaux changements](#)
 - Agrégateur de configuration lié au service : remplace les agrégateurs d'organisations et de comptes dans le AWS Config compte agrégateur central.
 - Lors de la mise à niveau vers la landing zone 4.0 avec AWS Config intégration activée, les clients doivent disposer d'`organizations:ListDelegatedAdministrators` autorisations

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "backup:UpdateGlobalSettings",
        "controltower:CreateLandingZone",
        "controltower:UpdateLandingZone",
        "controltower:ResetLandingZone",
        "controltower>DeleteLandingZone",
        "controltower:GetLandingZoneOperation",

```

```

    "controltower:GetLandingZone",
    "controltower:ListLandingZones",
    "controltower:ListLandingZoneOperations",
    "controltower:ListTagsForResource",
    "controltower:TagResource",
    "controltower:UntagResource",
    "servicecatalog:*",
    "organizations:*",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:EnableAWSServiceAccess",
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListDelegatedAdministrators",
    "sso:*",
    "sso-directory:*",
    "logs:*",
    "cloudformation:*",
    "kms:*",
    "iam:GetRole",
    "iam:CreateRole",
    "iam:GetSAMLProvider",
    "iam:CreateSAMLProvider",
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:ListRolePolicies",
    "iam:PutRolePolicy",
    "iam:ListAttachedRolePolicies",
    "iam:AttachRolePolicy",
    "iam>DeleteRole",
    "iam>DeleteRolePolicy",
    "iam:DetachRolePolicy"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

Comparaison des fonctionnalités avec et sans AWS Config intégration

Avec Landing Zone 4.0, vous pouvez désactiver l' AWS Config intégration. Le tableau suivant récapitule les fonctionnalités d'AWS Control Tower disponibles avec et sans l' AWS Config intégration activée sur la zone de landing zone.

Caractéristiques	AWS Config Intégrati on activée	AWS Config Intégrati on désactivée
Contrôles préventifs	✓	✓
Contrôles proactifs	✓	✓
Contrôle Refus de région appliqué à OUs	✓	✓
Contrôle Region Deny appliqué à la zone d'atterrissage	✓	
Contrôles de détection	✓	
Account Factory	✓	Voir l'alternative
Account Factory pour Terraform (AFT)	✓	
Personnalisations d'Account Factory (AFC)	✓	
Intégration d'AWS Service Catalog à Account Factory	✓	
Personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT)	✓	
Lignes de base appliquées à OUs	✓	
CloudTrail Intégration et bases de référence avec AWS	✓	✓
Intégration et bases de référence avec AWS Backup	✓	
Intégration et bases de référence d'AWS IAM Identity Center	✓	
Intégration d'AWS SNS pour les notifications de dérive	✓	

Caractéristiques	AWS Config Intégration activée	AWS Config Intégration désactivée
EventBridge Intégration d'Amazon pour les notifications de dérive	✓	✓
S'inscrire OU	✓	Voir l'alternative

Solutions de rechange

Account Factory

Si l'AWS Config intégration est désactivée, vous pouvez activer l'[inscription automatique](#) et l'utiliser AWS Organizations pour créer et déplacer des comptes. Les comptes hériteront des contrôles appliqués à l'unité d'organisation parent.

S'inscrire OU

Si l'AWS Config intégration est désactivée, vous pouvez l'utiliser AWS Organizations pour créer OUs. Activez ensuite les contrôles via la page Control Catalog de la console AWS Control Tower, réinitialisez les contrôles sur la page Organization ou utilisez AWS Control Tower APIs.

Recommandations pour la configuration de groupes, de rôles et de politiques

Lorsque vous configurez votre zone de destination, il est conseillé de décider à l'avance quels utilisateurs auront besoin d'accéder à certains comptes et pourquoi. Par exemple, un compte de sécurité ne doit être accessible qu'à l'équipe de sécurité, le compte de gestion doit être accessible uniquement à l'équipe des administrateurs du cloud, etc.

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez [Gestion des identités et des accès dans AWS Control Tower](#).

Restrictions recommandées

Vous pouvez restreindre l'étendue de l'accès administratif à vos organisations en configurant un rôle ou une politique IAM qui permet aux administrateurs de gérer uniquement les actions d'AWS Control Tower. L'approche recommandée consiste à utiliser la politique `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy`

IAM. Lorsque le `AWSControlTowerServiceRolePolicy` rôle est activé, un administrateur peut uniquement gérer AWS Control Tower. Assurez-vous d'inclure un accès approprié AWS Organizations pour gérer vos contrôles préventifs et un accès à SCPs AWS Config, pour gérer les contrôles de détection, dans chaque compte.

Lorsque vous configurez le compte d'audit partagé dans votre zone de destination, nous vous recommandons d'affecter le groupe `AWSecurityAuditors` à des auditeurs tiers de vos comptes. Ce groupe donne à ses membres l'autorisation en lecture seule. Un compte ne doit pas disposer d'autorisations d'écriture sur l'environnement qu'il vérifie, car il peut enfreindre la conformité aux exigences de séparation des fonctions pour les auditeurs.

Vous pouvez imposer des conditions dans vos politiques de confiance en matière de rôles, afin de restreindre les comptes et les ressources qui interagissent avec certains rôles dans AWS Control Tower. Nous vous recommandons vivement de restreindre l'accès au `AWSControlTowerAdmin` rôle, car il autorise des autorisations d'accès étendues. Pour plus d'informations, voir [Conditions facultatives relatives à vos relations de confiance en matière de rôle](#).

Conseils pour la création et la modification des ressources AWS Control Tower

Nous vous recommandons de suivre les bonnes pratiques suivantes lors de la création et de la modification de ressources dans AWS Control Tower. Ce guide peut changer lorsque le service est mis à jour. N'oubliez pas que le [modèle de responsabilité partagée](#) s'applique à votre environnement AWS Control Tower.

Conseils généraux

- Ne modifiez ni ne supprimez aucune ressource créée par AWS Control Tower, y compris les ressources du compte de gestion, des comptes partagés et des comptes membres. Si vous modifiez ces ressources, il peut vous être demandé de mettre à jour votre zone d'atterrissage ou de réenregistrer une UO, et les modifications peuvent entraîner des rapports de conformité inexacts.

En particulier :

- Gardez un AWS Config enregistreur actif. Si vous supprimez votre enregistreur Config, les contrôles de détection ne peuvent ni détecter ni signaler les dérives. Les ressources non conformes peuvent être signalées comme conformes en raison d'informations insuffisantes.

- Ne modifiez ni ne supprimez les rôles Gestion des identités et des accès AWS (IAM) créés dans les comptes partagés de l'unité organisationnelle (UO) chargée de la sécurité. La modification de ces rôles peut nécessiter une mise à jour de votre zone de destination.
- Ne supprimez pas le `AWSControlTowerExecution` rôle de vos comptes de membre, même s'il s'agit de comptes non inscrits. Dans ce cas, vous ne pourrez pas enregistrer ces comptes auprès d'AWS Control Tower, ni enregistrer leur parent OUs immédiat.
- N'en interdisez pas l'utilisation Régions AWS via l'un SCPs ou l'autre AWS Security Token Service (AWS STS). Cela entraînera l'entrée d'AWS Control Tower dans un état non défini. Si vous n'autorisez pas les régions avec AWS STS, vos fonctionnalités échoueront dans ces régions, car l'authentification ne sera pas disponible dans ces régions. Utilisez plutôt la capacité de refus de la région AWS Control Tower, comme indiqué dans le contrôle, de [refuser l'accès en AWS fonction de la demande Région AWS](#), qui fonctionne au niveau de la zone d'atterrissage, ou du contrôle de [refus de la région de contrôle appliqué à l'unité d'organisation](#), qui fonctionne au niveau de l'unité d'organisation pour restreindre l'accès aux régions.
- Le AWS Organizations `FullAWSAccess` SCP doit être appliqué et ne doit pas être fusionné avec un autre SCPs. La modification de ce SCP n'est pas signalée comme une dérive ; toutefois, certaines modifications peuvent affecter les fonctionnalités d'AWS Control Tower de manière imprévisible, si l'accès à certaines ressources est refusé. Par exemple, si le SCP est détaché ou modifié, un compte peut perdre l'accès à un AWS Config enregistreur ou créer une lacune dans la CloudTrail journalisation.
- N'utilisez pas l' `AWS Organizations DisableAWSServiceAccessAPI` pour désactiver l'accès du service AWS Control Tower à l'organisation dans laquelle vous avez configuré votre zone de landing zone. Dans ce cas, certaines fonctionnalités de détection de dérive d'AWS Control Tower risquent de ne pas fonctionner correctement sans l'assistance par message de AWS Organizations. Ces fonctionnalités de détection des dérives permettent à AWS Control Tower de signaler avec précision l'état de conformité des unités organisationnelles, des comptes et des contrôles de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez [API_DisableAWSServiceAccessla référence de AWS Organizations l'API](#).
- En général, AWS Control Tower exécute une seule action à la fois, qui doit être terminée avant qu'une autre action puisse commencer. Par exemple, si vous tentez de configurer un compte alors que le processus d'activation d'un contrôle est déjà en cours, le provisionnement du compte échouera.

Exception :

- AWS Control Tower autorise des actions simultanées pour déployer des contrôles optionnels. Pour plus d'informations, voir [Déploiement simultané pour les contrôles facultatifs](#).
- AWS Control Tower permet de créer, de mettre à jour ou d'inscrire jusqu'à dix actions simultanées sur des comptes, avec Account Factory.

 Note

Pour plus d'informations sur les ressources créées par AWS Control Tower, consultez [Quels sont les comptes partagés ?](#).

Conseils sur les comptes et OUs

- Nous vous recommandons de limiter chaque unité d'organisation enregistrée à un maximum de 1 000 comptes, afin de pouvoir mettre à jour ces comptes avec la fonctionnalité de réenregistrement de l'unité d'organisation chaque fois que des mises à jour de compte sont nécessaires, par exemple lorsque vous configurez de nouvelles régions à des fins de gouvernance.
- Pour réduire le temps nécessaire à l'enregistrement d'une unité d'organisation, nous vous recommandons de maintenir le nombre de comptes par unité d'organisation à environ 680, même si la limite est de 1 000 comptes par unité d'organisation. En règle générale, le temps nécessaire pour enregistrer une UO augmente en fonction du nombre de régions dans lesquelles votre UO opère, multiplié par le nombre de comptes de l'UO.
- À titre d'estimation, une unité d'organisation comptant 680 comptes peut avoir besoin de 2 heures pour s'enregistrer et activer les contrôles, et d'une heure pour se réenregistrer. En outre, l'enregistrement d'une UO comportant de nombreux contrôles prend plus de temps qu'une UO comportant peu de contrôles.
- L'une des préoccupations liées à l'allongement du délai d'enregistrement d'une unité d'organisation est que ce processus bloque d'autres actions. Certains clients préfèrent autoriser des délais plus longs pour enregistrer ou réenregistrer une unité d'organisation, car ils préfèrent autoriser un plus grand nombre de comptes dans chaque unité d'organisation.

Quand se connecter en tant qu'utilisateur root

Certaines tâches administratives nécessitent que vous vous connectiez en tant qu'utilisateur racine. Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur root à un Compte AWS compte créé par Account Factory dans AWS Control Tower.

Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur racine pour effectuer les actions suivantes :

- Modifiez certains paramètres de compte, notamment le nom du compte, le mot de passe de l'utilisateur racine ou l'adresse e-mail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour et déplacez des comptes avec AWS Control Tower](#).
- Pour [fermer un Compte AWS](#).
- Pour plus d'informations sur les actions qui nécessitent des informations de connexion de l'utilisateur root, consultez la section [Tâches nécessitant des informations d'identification de l'utilisateur root](#) dans le Guide de AWS Account Management référence.

Note

Pour modifier ou activer votre [plan AWS Support, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur root ou disposer des autorisations IAM appropriées](#). .

Pour se connecter en tant qu'utilisateur racine

1. Ouvrez la page AWS de connexion.

Si vous n'avez pas l'adresse e-mail Compte AWS à laquelle vous souhaitez accéder, vous pouvez l'obtenir auprès d'AWS Control Tower. Ouvrez la console du compte de gestion, choisissez Comptes et recherchez l'adresse e-mail.

2. Entrez l'adresse e-mail Compte AWS à laquelle vous souhaitez accéder, puis choisissez Next.
3. Choisissez Forgot password? (Mot de passe oublié ?) pour que les instructions de réinitialisation du mot de passe soient envoyées à l'adresse e-mail de l'utilisateur racine.
4. Ouvrez le message électronique de réinitialisation du mot de passe à partir de la boîte aux lettres de l'utilisateur racine, puis suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.
5. Ouvrez la page de AWS connexion, puis connectez-vous avec votre mot de passe de réinitialisation.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de gestion de l'accès AWS root, qui permet d'effectuer des actions root sur les comptes des membres, sans avoir à vous connecter en tant que root. Pour plus d'informations, consultez la section [Gestion centralisée de l'accès root pour les clients qui l'utilisent AWS Organizations](#).

AWS Organizations orientation

AWS Control Tower est étroitement associée à AWS Organizations. Voici quelques conseils spécifiques sur la meilleure façon de travailler ensemble pour protéger votre AWS environnement.

- Vous trouverez des conseils sur les meilleures pratiques pour protéger la sécurité de votre compte de gestion AWS Control Tower et de vos comptes membres dans la AWS Organizations documentation.
 - [Bonnes pratiques pour le compte de gestion](#)
 - [Bonnes pratiques pour les comptes des membres](#)
- Ne mettez pas à jour les politiques de contrôle des services existantes (SCPs) associées à une unité d'organisation enregistrée auprès d'AWS Control Tower. Cela pourrait entraîner le passage des commandes à un état inconnu, ce qui vous obligera à réinitialiser votre zone d'atterrissage ou à réenregistrer votre unité d'organisation dans AWS Control Tower. Vous pouvez plutôt les utiliser AWS Organizations pour en créer de nouveaux SCPs et les joindre à ceux créés par AWS Control Tower OUs plutôt SCPs que de les modifier.
- Le transfert de comptes individuels déjà inscrits vers AWS Control Tower, depuis l'extérieur d'une unité d'organisation enregistrée, entraîne une dérive qui doit être corrigée. Consultez [Types de dérive en matière de gouvernance](#).
- Si vous créez, invitez ou déplacez des comptes au sein d'une organisation enregistrée auprès d'AWS Control Tower, ces comptes ne sont pas inscrits par AWS Control Tower et ces modifications ne sont pas enregistrées. AWS Organizations Si vous avez besoin d'accéder à ces comptes via SSO, consultez [Accès au compte membre](#).
- Si vous déplacez une AWS Organizations unité d'organisation dans une organisation créée par AWS Control Tower, l'unité d'organisation externe n'est pas enregistrée par AWS Control Tower.
- AWS Control Tower gère le filtrage des autorisations AWS Organizations différemment. Si vos comptes sont approvisionnés avec AWS Control Tower Account Factory, les utilisateurs finaux peuvent voir les noms et les parents de tous OUs dans la console AWS Control Tower, même s'ils ne sont pas autorisés à récupérer ces noms et parents directement auprès de AWS Organizations ces derniers.

- AWS Control Tower ne prend pas en charge les autorisations mixtes pour les organisations, telles que l'autorisation de consulter le parent d'une unité d'organisation, mais pas les noms des unités d'organisation. C'est pourquoi les administrateurs d'AWS Control Tower sont tenus de disposer d'autorisations complètes.
- Le AWS Organizations `FullAWSAccess` SCP doit être appliqué et ne doit pas être fusionné avec un autre SCPs. La modification de ce SCP n'est pas signalée comme une dérive ; toutefois, certaines modifications peuvent affecter les fonctionnalités d'AWS Control Tower de manière imprévisible, si l'accès à certaines ressources est refusé. Par exemple, si le SCP est détaché ou modifié, un compte peut perdre l'accès à un AWS Config enregistreur ou créer une lacune dans la CloudTrail journalisation.
- N'utilisez pas l' `AWS Organizations DisableAWSServiceAccessAPI` pour désactiver l'accès du service AWS Control Tower à l'organisation dans laquelle vous avez configuré votre zone de landing zone. Dans ce cas, certaines fonctionnalités de détection de dérive d'AWS Control Tower risquent de ne pas fonctionner correctement sans l'assistance par message de AWS Organizations. Ces fonctionnalités de détection des dérives permettent à AWS Control Tower de signaler avec précision l'état de conformité des unités organisationnelles, des comptes et des contrôles de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez [API_DisableAWSServiceAccessla référence de AWS Organizations l'API](#).

Conseils relatifs à l'IAM Identity Center

AWS Control Tower vous recommande d'utiliser Gestion des identités et des accès AWS (IAM) pour réguler l'accès à votre Comptes AWS. Toutefois, vous avez la possibilité de choisir si AWS Control Tower configure IAM Identity Center pour vous, si vous le configurez vous-même, de la manière qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise, ou si vous souhaitez sélectionner une autre méthode d'accès au compte.

Note

Le SSO est une abréviation utilisée dans le secteur des technologies pour désigner l'authentification unique. En termes généraux, le SSO est un service d'authentification de session et d'utilisateur. Il permet à quelqu'un d'utiliser un seul ensemble d'identifiants de connexion pour accéder à de nombreuses applications. Lorsque nous parlons de la fonctionnalité d'authentification unique dans AWS, nous faisons référence au AWS service appelé Gestion des identités et des accès AWS et abrégé en IAM ou IAM Identity Center.

Par défaut, AWS Control Tower configure l' AWS IAM Identity Center pour votre zone de landing zone, conformément aux recommandations relatives aux meilleures pratiques définies dans la section [Organisation de votre AWS environnement à l'aide de plusieurs comptes](#). La plupart des clients choisissent la valeur par défaut. D'autres méthodes d'accès sont parfois nécessaires, pour des raisons de conformité réglementaire dans des secteurs ou des pays spécifiques, ou dans les pays Régions AWS où AWS IAM Identity Center n'est pas disponible.

Choisir une option

Depuis la console, vous pouvez choisir de gérer vous-même IAM Identity Center pendant le processus de configuration de la zone d'atterrissage, plutôt que de laisser AWS Control Tower le configurer pour vous. Plus tard, vous pouvez choisir de modifier cette sélection en modifiant les paramètres de la zone d'atterrissage et en mettant à jour votre zone d'atterrissage sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage.

Pour arrêter AWS IAM Identity Center dans AWS Control Tower ou pour commencer à utiliser AWS IAM Identity Center

1. Accédez à la page des paramètres de la zone d'atterrissage
2. Sélectionnez l'onglet Configurations
3. Choisissez ensuite le bouton radio approprié pour modifier votre sélection pour AWS IAM Identity Center.

Une fois que vous avez choisi de gérer vous-même AWS IAM Identity Center en tant qu'IdP, AWS Control Tower crée uniquement les rôles et les politiques nécessaires à la gestion d'AWS Control Tower, tels que `et. AWSControlTowerAdmin` `AWSControlTowerAdminPolicy`. Pour les zones de destination qui s'autogèrent, AWS Control Tower ne crée plus de rôles et de groupements IAM destinés à un usage spécifique au client, ni pendant le processus de configuration de la zone d'atterrissage, ni pendant le provisionnement du compte avec Account Factory.

Note

Si vous supprimez AWS IAM Identity Center de votre zone de landing zone AWS Control Tower, les utilisateurs, les groupes et les ensembles d'autorisations créés par AWS Control Tower ne sont pas supprimés. Nous vous recommandons de supprimer ces ressources.

Les clients d'Account Factory ayant recours à d'autres fournisseurs d'identité (IdPs) tels qu'Azure AD, Ping ou Okta peuvent suivre le [processus AWS IAM Identity Center](#) pour se connecter à un fournisseur d'identité externe et intégrer leur IdP. Vous pouvez demander à nouveau à AWS Control Tower de générer vos groupements et vos rôles à tout moment, en modifiant les paramètres de la zone de landing zone.

- Pour obtenir des informations spécifiques sur la manière dont AWS Control Tower fonctionne avec IAM Identity Center en fonction de votre source d'identité, consultez la section Considérations relatives aux AWS IAM Identity Center clients dans la section [Contrôles préalables au lancement](#) de la page Getting Started de ce guide de l'utilisateur.
- Pour plus d'informations sur la manière dont le comportement d'AWS Control Tower interagit avec IAM Identity Center et les différentes sources d'identité, reportez-vous à la section [Considérations relatives à la modification de votre source d'identité](#) dans le guide de l'utilisateur d'IAM Identity Center.
- Consultez [Travailler avec AWS IAM Identity Center et AWS Control Tower](#) pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS Control Tower et d'IAM Identity Center.

Conseils d'Account Factory

Note

La mise à disposition, la mise à jour et la personnalisation d'un compte unique doivent cibler une unité organisationnelle (UO) AWSControl TowerBaseline activée. Si l'unité organisationnelle n'est pas AWSControl TowerBaseline activée, vous pouvez activer l'inscription automatique du compte ou utiliser ResetEnabledBaseline et encore ResetEnabledControl APIs EnabledControls sur cette EnabledBaselines unité d'organisation pour inscrire des comptes. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir : [Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

Vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous utilisez Account Factory pour créer un nouveau compte dans AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur la manière de résoudre ces problèmes, consultez la section [Échec du provisionnement du nouveau compte Dépannage](#) du guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower.

Nous vous recommandons de créer des utilisateurs fédérés ou des rôles IAM plutôt que des utilisateurs IAM. Les utilisateurs fédérés et les rôles IAM vous fournissent des informations

d'identification temporaires. Les utilisateurs IAM disposent d'informations d'identification à long terme qui peuvent être difficiles à gérer. Pour plus d'informations, consultez la section [Identités IAM \(utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Si vous êtes authentifié en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur d'IAM Identity Center lors de la création d'un nouveau compte dans Account Factory ou lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'inscription d'un compte AWS Control Tower, vérifiez que votre utilisateur a accès à votre portefeuille. AWS Service Catalog Dans le cas contraire, vous risquez de recevoir un message d'erreur de la part de Service Catalog. Pour plus d'informations, consultez [Erreur Aucun chemin de lancement trouvé la section Dépannage](#) du guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower.

Note

Lorsque l'inscription automatique est désactivée : jusqu'à cinq comptes peuvent être approvisionnés simultanément.

Lorsque l'inscription automatique est activée : jusqu'à 5 comptes peuvent être approvisionnés simultanément, mais toute opération de transfert de compte active pour l'unité d'organisation de destination bloque tout provisionnement sur la même unité d'organisation jusqu'à ce qu'il soit terminé.

Conseils pour s'abonner à SNS Topics

Abonnez-vous aux rubriques SNS pour obtenir des informations sur votre environnement AWS Control Tower.

Note

AWS Control Tower cessera d'envoyer des notifications de dérive à la rubrique SNS pour tous les clients à partir de la version LZ4 4.0.

- La rubrique `aws-controltower-AllConfigNotifications` SNS reçoit tous les événements publiés par AWS Config, y compris les notifications de conformité et les notifications d' CloudWatch événements Amazon. Par exemple, cette rubrique vous indique si une violation du contrôle s'est produite. Il fournit également des informations sur d'autres types d'événements. (Pour en savoir plus, consultez ce qu'ils publient lorsque cette rubrique est configurée.) [AWS Config](#)

- [Les événements de données](#) issus du `aws-controltower-BaselineCloudTrail` parcours sont également conçus pour être publiés dans la rubrique `aws-controltower-AllConfigNotifications` SNS.
- Pour recevoir des notifications de conformité détaillées, nous vous recommandons de vous abonner à la rubrique `aws-controltower-AllConfigNotifications` SNS. Cette rubrique regroupe les notifications de conformité provenant de tous les comptes enfants.
- Pour recevoir des notifications de dérive et d'autres notifications ainsi que des notifications de conformité, mais moins de notifications en général, nous vous recommandons de vous abonner à la rubrique `aws-controltower-AggregateSecurityNotifications` SNS.
- Pour recevoir des notifications concernant les erreurs d'AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), vous pouvez vous abonner à une rubrique SNS intitulée [aft_failure_notifications](#), affichée dans le référentiel AFT. Par exemple :

```
resource "aws_sns_topic" "aft_failure_notifications" {  
    name = "aft-failure-notifications"  
    kms_master_key_id = "alias/aws/sns"  
}
```

- [Toutes les rubriques SNS sont chiffrées au repos par chiffrement du disque. Pour plus d'informations, voir Chiffrement des données.](#)

Pour plus d'informations sur les sujets liés aux réseaux sociaux et à la conformité, consultez [la section Prévention et notification](#).

Conseils relatifs aux clés KMS

AWS Control Tower fonctionne avec AWS Key Management Service (AWS KMS). Si vous souhaitez chiffrer et déchiffrer les ressources de votre AWS Control Tower à l'aide d'une clé de chiffrement que vous gérez, vous pouvez éventuellement la générer et la configurer. AWS KMS keys Vous pouvez ajouter ou modifier une clé KMS à chaque fois que vous mettez à jour votre zone de landing zone. En tant que bonne pratique, nous vous recommandons d'utiliser vos propres clés KMS et de les modifier de temps à autre.

AWS KMS vous permet de créer des clés KMS multirégionales et des clés asymétriques. Cependant, AWS Control Tower ne prend pas en charge les clés multirégionales ni les clés asymétriques. AWS Control Tower effectue une pré-vérification de vos clés existantes. Un message d'erreur peut

s'afficher si vous sélectionnez une clé multirégionale ou une clé asymétrique. Dans ce cas, générez une autre clé à utiliser avec les ressources AWS Control Tower.

Pour les clients qui exploitent un cluster AWS CloudHSM : créez un magasin de clés personnalisé associé à votre cluster CloudHSM. Vous pouvez ensuite créer une clé KMS, qui se trouve dans le magasin de clés personnalisé CloudHSM que vous avez créé. Vous pouvez ajouter cette clé KMS à AWS Control Tower.

Vous devez apporter une mise à jour spécifique à la politique d'autorisation d'une clé KMS pour qu'elle fonctionne avec AWS Control Tower. Pour plus de détails, reportez-vous à la section intitulée [Mettre à jour la politique relative aux clés KMS](#).

Bonnes pratiques pour les mises à jour des zones d'atterrissage

Cette section présente certaines considérations et bonnes pratiques à prendre en compte lorsque vous envisagez une mise à niveau de votre version de zone de landing zone dans AWS Control Tower. Le passage de la série de versions de zone d'atterrissage 2.0 à la série de versions de zone d'atterrissage 3.0 est particulièrement important. Lorsque vous mettez à niveau votre zone de landing zone, AWS Control Tower vous déplace automatiquement vers la dernière version disponible.

Note

Il est recommandé de passer à la dernière version de la zone d'atterrissage.

Résumé des meilleures pratiques expliquées dans cette section

- Bonne pratique : pour des raisons de sécurité et d'audit, nous vous recommandons vivement d'activer la journalisation à tous les niveaux, pour tous les comptes, et d'envoyer les informations de journalisation à un emplacement centralisé. Dans AWS Control Tower, cet emplacement centralisé est le compte d'archive Log, qui fournit un compartiment de journalisation Amazon S3.
- Bonne pratique : si vous vous désabonnez du CloudTrail parcours au niveau de l'organisation dans AWS Control Tower, configurez et gérez vos propres sentiers.
- Bonne pratique : lors de l'exploitation de votre environnement AWS Control Tower, configurez un environnement de test.

Avantages du passage des versions de zone d'atterrissage 2.x aux versions de zone d'atterrissage 3.x

- Enregistrez AWS Config les ressources uniquement dans la région d'origine, ce qui permet de réaliser des économies lorsque vous gérez des ressources mondiales
- Chiffrez votre AWS CloudTrail parcours avec votre propre clé KMS
- Personnalisez le délai de conservation de vos journaux
- Contrôles obligatoires renforcés
- Nombre accru de commandes disponibles
- Intégré à AWS Security Hub CSPM
- Mises à jour du runtime Python

Mises en garde concernant le passage des versions de zone d'atterrissage 2.x aux versions de zone d'atterrissage 3.x

- Avec la landing zone 3.0 et les versions ultérieures, AWS Control Tower ne prend plus en charge les AWS CloudTrail traces de gestion au niveau du compte. AWS
- Vous avez la possibilité de choisir un parcours au niveau de l'organisation géré par AWS Control Tower, ou de vous en désabonner et de gérer vos propres CloudTrail sentiers.
- Il existe un risque de double coût, en particulier si certains comptes au sein d'une unité d'organisation ne sont pas inscrits à AWS Control Tower et disposent de leurs propres traces au niveau du compte que vous souhaitez conserver.

Considérations relatives au choix des parcours au niveau de l'organisation CloudTrail

- Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 3.0 ou ultérieure, AWS Control Tower supprime les traces au niveau du compte initialement créées, au bout de 24 heures. [\[Exception\]](#)
- Aucune donnée provenant de ces pistes n'est perdue. Vos journaux existants sont préservés même lorsque les sentiers sont supprimés.
- AWS Control Tower crée un nouveau chemin dans le même compartiment Amazon S3 pour les pistes, afin de différencier les pistes au niveau du compte des pistes au niveau de l'organisation.
 - Le chemin du journal de suivi d'un compte se présente sous la forme suivante : /orgId/AWSLogs/...

- Le chemin du journal de suivi d'une organisation se présente sous la forme suivante : `/orgId/AWSLogs/orgId/...`
- CloudTrail Les sentiers supplémentaires que vous avez déployés, ceux qui n'ont pas été déployés par AWS Control Tower, ne sont pas concernés.
- Tous les comptes sont inclus dans l'essai au niveau de l'organisation, y compris les comptes non inscrits à AWS Control Tower, si les comptes non inscrits font partie d'une unité d'organisation enregistrée.
- CloudWatch Les alarmes Amazon dans les comptes associés ne sont pas déclenchées.
- Si vous vous désabonnez d'un suivi au niveau de l'organisation, AWS Control Tower crée toujours le journal, mais définit son statut sur Off.
- En tant que bonne pratique, si vous vous désabonnez du suivi au niveau de l'organisation dans AWS Control Tower, vous devez configurer et gérer vos propres CloudTrail sentiers,

Avantages des parcours au niveau de l'organisation

- Le suivi de l'organisation fonctionne sur tous les comptes de l'unité d'organisation.
- Les éléments enregistrés sont standardisés et ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs du compte.

Envisagez un environnement de test

Lorsque vous mettez à niveau votre zone de landing zone, AWS Control Tower apporte des modifications uniquement aux comptes partagés et à l'unité d'organisation de base. Il n'apporte aucune modification à vos comptes de charge de travail ou OUs. Cependant, comme bonne pratique, lorsque vous exploitez votre environnement AWS Control Tower, nous vous recommandons de configurer un environnement de test. Dans l'environnement de test isolé, vous pouvez tester les mises à niveau de la zone de landing zone d'AWS Control Tower, ainsi que toute modification que vous pourriez apporter aux politiques de contrôle des services (SCPs), et vous pouvez tester les contrôles que vous souhaitez appliquer à l'environnement. Cette recommandation est particulièrement utile si vous opérez dans un secteur réglementé.

Liste de contrôle des erreurs courantes lors de la mise à jour

Voici une courte liste de tâches que vous pouvez effectuer pour éviter les erreurs courantes lors de la mise à jour de votre zone de landing zone AWS Control Tower de la version 2.x à la version 3.x.

Liste de contrôle des mises à jour de base

- Vérifiez votre zone d'atterrissage :
 - Accédez au service AWS Control Tower, consultez les pages Unités organisationnelles et Comptes, puis confirmez que l'état de votre compte est défini sur Enregistré et Inscrit.
 - Le cas échéant, vérifiez et confirmez que la dernière exécution de votre pipeline de personnalisations a été réussie.
 - Vérifiez le compartiment de journalisation centralisé Amazon S3 dans le compte d'audit, car toutes les modifications précédemment apportées à la politique du compartiment seront annulées.
- Vérifiez qu'une personne SCPs n'appartenant pas à AWS Control Tower n'empêchera pas le `AWSControlTowerExecution` rôle d'effectuer des actions sur les comptes membres, ou des actions sur le compte de gestion, pour le rôle administratif qui effectue la mise à jour.

Services basés sur l'IA et AWS Control Tower

Vous pouvez créer des politiques de contrôle des services (SCPs) qui vous permettent de refuser que vos données soient stockées par des services basés sur l'IA sur AWS. Ces politiques SCP précisent que les services basés sur l'IA, tels qu'Amazon Rekognition ou CodeWhisperer Amazon, ne peuvent pas stocker et utiliser vos données pour améliorer d'autres services basés sur l'IA. AWS

Ces politiques de désactivation du SCP par l'IA peuvent s'appliquer à l'ensemble de votre organisation, à une unité d'organisation ou à un compte spécifique. Les politiques sont en vigueur à l'échelle mondiale. Vous trouverez plus d'informations sur ces politiques dans les politiques de [désinscription des services d'intelligence artificielle](#), dans la AWS Organizations documentation.

Pour obtenir une liste des AWS services qui utilisent l'IA, ainsi que des exemples de politiques, voir [Syntaxe et exemples de politiques de désinscription des services d'IA](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.

Gestion des mises à jour de configuration dans AWS Control Tower

Il est de la responsabilité des membres de l'équipe des administrateurs cloud centraux de tenir votre zone de landing zone à jour. La mise à jour de votre zone de landing zone garantit qu'AWS Control Tower est corrigée et mise à jour. En outre, pour protéger votre zone d'atterrissage contre d'éventuels problèmes de conformité, les membres de l'équipe d'administration centrale du cloud doivent résoudre les problèmes de dérive dès qu'ils sont détectés et signalés.

Note

La console AWS Control Tower indique quand votre zone de landing doit être mise à jour. Si aucune option de mise à jour ne s'affiche, cela signifie que votre zone d'atterrissage est déjà à jour.

Le tableau suivant contient une liste des mises à jour de la zone de landing zone d'AWS Control Tower, avec des liens vers les descriptions de chaque version.

Version	Date de publication	Description
4.0	17-11-2025	Zone d'atterrissage version 4.0
3.3	12-12-2023	Zone d'atterrissage version 3.3
3.2	6-09-2023	Zone d'atterrissage version 3.2
3.1	20/09/2023	Zone d'atterrissage version 3.1
3.0	26/07/2022	Zone d'atterrissage version 3.0
2.9	22-04-2022	Zone d'atterrissage version 2.9
2,8	2-10-2022	Zone d'atterrissage version 2.8
2.7	4-8-2021	Zone d'atterrissage version 2.7
2.6	29-12-2020	Zone d'atterrissage version 2.6

Version	Date de publication	Description
2,5	18-11-2020	Zone d'atterrissage version 2.5
2,4	Aucune	Aucune
2.3	3-5-2020	Zone d'atterrissage version 2.3
2.2	13-11-19	Zone d'atterrissage version 2.2
2.1	24-6-19	Zone d'atterrissage version 2.1

Chaque fois que vous mettez à jour votre zone d'atterrissage, vous avez la possibilité de modifier les paramètres de votre zone d'atterrissage.

Avantages de la mise à jour

- Vous pouvez modifier les régions que vous gérez
- Vous pouvez modifier votre politique de conservation des journaux
- Vous pouvez ajouter ou supprimer le refus de contrôle de la région
- Vous pouvez appliquer des clés de chiffrement AWS KMS
- Vous pouvez activer ou désactiver le suivi au niveau de votre organisation. CloudTrail
- Vous pouvez résoudre le problème de [dérive de la zone d'atterrissage](#)

Lorsque vous mettez à jour votre zone de landing zone, vous recevez automatiquement les dernières fonctionnalités d'AWS Control Tower. Consultez la version actuelle de votre zone d'atterrissage sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage.

En cas d'échec d'une mise à jour, AWS Control Tower ne revient pas à une version précédente de la zone de landing zone. Il se peut que votre zone d'atterrissage soit dans un état indéterminé. Si tel est le cas, contactez AWS le support. Pour plus d'informations sur la résolution d'un échec de mise à jour, consultez [Impossible de mettre à jour la zone d'atterrissage](#).

Vous avez la possibilité d'effacer les mappages AWS Identity Center (anciennement appelé AWS SSO) non utilisés lorsque vous mettez à jour votre zone de landing zone. Pour plus d'informations, consultez [Notes de terrain : effacez automatiquement les mappages de centres d'identité IAM non utilisés lors des mises à niveau d'AWS Control Tower](#).

Prérequis pour la mise à jour et la réinitialisation : désactiver Requester Pays

Avant de mettre à jour ou de réinitialiser votre zone de landing zone, assurez-vous que la fonctionnalité Requester Pays n'est pas activée dans le compartiment de journalisation Amazon S3 pour le compte Log Archive. Vous devez désactiver cette fonctionnalité avant de commencer le processus de mise à jour ou de réinitialisation. Lorsque AWS Control Tower configure votre compartiment de journalisation, cette fonctionnalité n'est pas activée. Par conséquent, seuls les clients qui ont ensuite activé la fonction Requester Pays doivent la désactiver. Pour plus d'informations, consultez la [politique relative aux compartiments Amazon S3 CloudTrail et l'utilisation des compartiments Requester Pays](#).

À propos des mises à jour des zones d'atterrissage

Des mises à jour sont nécessaires pour corriger une dérive en matière de gouvernance ou pour passer à une nouvelle version d'AWS Control Tower. Pour effectuer une mise à jour complète d'AWS Control Tower, vous devez d'abord mettre à jour votre zone de landing zone, puis mettre à jour les comptes inscrits individuellement. Vous devrez peut-être effectuer trois types de mises à jour à différents moments.

- Mise à jour de la zone d'atterrissage : le plus souvent, ce type de mise à jour est effectué en choisissant Mettre à jour sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage. Vous devrez peut-être effectuer une mise à jour de la zone d'atterrissage pour résoudre certains types de dérive, et vous pouvez choisir Reset si nécessaire.
- Mise à jour d'un ou plusieurs comptes individuels : vous devez mettre à jour les comptes si les informations associées changent ou si certains types de dérive se sont produits. Si un compte nécessite une mise à jour, le statut du compte indiquera « Mise à jour disponible » sur la page Comptes.

Pour mettre à jour un seul compte, accédez à la page détaillée du compte et sélectionnez Mettre à jour le compte. Les comptes peuvent également être mis à jour par un processus manuel, en choisissant Re-register OU, ou selon une approche de script automatique, décrite dans une section ultérieure de cette page.

- Une mise à jour complète : une mise à jour complète inclut une mise à jour de votre zone d'atterrissage, suivie d'une mise à jour de tous les comptes enregistrés dans votre compte enregistré OUs. Des mises à jour complètes sont requises avec une nouvelle version d'AWS Control Tower, telle que 3.0, 3.2, etc. Pour faciliter le processus de mise à jour complet, dans le

cas OUs de 1 000 comptes ou moins, vous pouvez choisir Réenregistrer l'unité d'organisation pour mettre à jour tous les comptes de cette unité d'organisation, puis répéter la commande Réenregistrer l'unité d'organisation pour chaque unité d'organisation.

Pour plus d'informations sur les mises à jour des zones d'atterrissage, voir [Bonnes pratiques pour les mises à jour des zones d'atterrissage](#).

Note

Une fois la mise à jour de la zone d'atterrissage terminée, vous ne pouvez pas annuler la mise à jour ou revenir à une version précédente.

Mettez à jour votre zone de landing zone

Le moyen le plus simple de mettre à jour votre zone d'atterrissage AWS Control Tower est d'utiliser la page des paramètres de la zone d'atterrissage, à laquelle vous pouvez accéder en choisissant Paramètres de la zone d'atterrissage dans la navigation de gauche du tableau de bord AWS Control Tower.

La page des paramètres de la zone d'atterrissage affiche la version actuelle de votre zone d'atterrissage et répertorie toutes les versions mises à jour qui peuvent être disponibles. Vous pouvez choisir le bouton Update (Mettre à jour) si vous avez besoin de mettre à jour votre version.

Note

Vous pouvez également mettre à jour votre zone de destination manuellement. La durée de la mise à jour est à peu près la même, que vous utilisiez le bouton Update (Mettre à jour) ou le processus manuel. Pour effectuer une mise à jour manuelle de votre zone de destination uniquement, veuillez consulter les étapes 1 et 2 suivantes.

Procédure de mise à jour standard

La procédure suivante explique les étapes d'une mise à jour complète d'AWS Control Tower depuis la console. Pour mettre à jour un compte individuel, consultez [Mettre à jour le compte dans la console](#).

Pour mettre à jour votre zone de landing zone, quel que soit le nombre de comptes par unité d'organisation

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower/home/update>.
2. Vérifiez les informations contenues dans l'assistant et choisissez Mettre à jour. Cela met à jour le backend de la zone d'atterrissage ainsi que vos comptes partagés. Ce processus peut prendre un peu plus d'une demi-heure.
3. Mettez à jour vos comptes de membres (cette procédure doit être suivie pour une unité d'organisation contenant plus de 1 000 comptes).
4. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Organisation.
5. Pour mettre à jour chaque compte, suivez les étapes indiquées dans [Mettre à jour le compte dans la console](#).

 Réenregistrez éventuellement l'unité d'organisation pour mettre à jour les comptes

Pour AWS Control Tower enregistrée OUs avec moins de 1 000 comptes, vous pouvez accéder à la page de l'unité d'organisation dans le tableau de bord et sélectionner Réenregistrer l'unité d'organisation pour mettre à jour les comptes de cette unité d'organisation.

Sélectionnez une version de zone d'atterrissage

Si vous utilisez la version 3.1 ou supérieure de la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower, vous pouvez choisir de conserver la version actuelle ou de passer à une version plus récente lorsque vous effectuez une opération de mise à jour ou de réinitialisation sur les configurations de votre zone d'atterrissage. L'opération de réinitialisation est le meilleur moyen de réparer la dérive, dans la plupart des cas.

Vous pouvez choisir une version de zone d'atterrissage dans la console AWS Control Tower ou via l'AWS Control Tower APIs.

Note

Si vous choisissez de déployer une version de zone d'atterrissage qui ignore une version intermédiaire, par exemple si vous passez de la version 3.1 à la version 3.3, AWS Control

Tower déploie automatiquement la version intermédiaire dans le cadre de l'opération de mise à jour.

Dans les conversations, le passage à une version plus récente est souvent considéré comme une mise à niveau, et non comme une simple mise à jour. Ces deux concepts sont distincts, car vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre zone d'atterrissage sans passer à une nouvelle version, par exemple en modifiant les régions que vous gérez. Dans la console, le bouton Mettre à jour effectue une mise à jour sur place ou une opération de mise à niveau, en fonction de la version actuelle de votre zone d'atterrissage et de celle que vous sélectionnez pour le déploiement.

Choisissez la version de votre zone d'atterrissage — procédure sur console

1. Depuis la console AWS Control Tower, accédez à la page des paramètres de la zone d'atterrissage. Dans le tableau des zones d'atterrissage disponibles, sélectionnez la nouvelle version. N'oubliez pas que vous pouvez sélectionner les versions 3.1 ou ultérieures. Les versions antérieures à 3.1 ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité.
2. Lorsque vous sélectionnez une version dans le tableau, vous pouvez voir les actions disponibles. La mise à jour est disponible si votre version actuelle est antérieure à la version sélectionnée. La réinitialisation est disponible si votre version actuelle est 3.1 ou plus récente.
3. Après avoir choisi la version, sélectionnez le bouton Mettre à jour ou le bouton Réinitialiser, dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Vous verrez un écran de confirmation indiquant la version de la zone d'atterrissage que vous avez sélectionnée pour le déploiement. Pour continuer, choisissez Next en bas à droite. L'opération de mise à jour peut prendre quelques minutes ou plus.
5. Une fois la zone d'atterrissage mise à jour, vous devrez peut-être mettre à jour vos comptes. Le moyen le plus simple de mettre à jour votre compte est de procéder à un processus de réenregistrement de l'unité d'organisation pour chacun de vos inscrits OUs.

Mises à jour du compte, versions de la zone d'atterrissage et données de référence

Les zones d'atterrissage d'AWS Control Tower sont AWS des ressources qui correspondent à un ensemble de configurations de base. Il n'existe pas de one-to-one cartographie des versions des lignes de base et des zones d'atterrissage. Vous pouvez consulter un tableau qui montre [Compatibilité des versions de base de l'UO et de la zone d'atterrissage](#).

Lorsque vous passez à une version de référence, vous devez mettre à jour les comptes après la mise à jour de votre zone de landing zone. Par exemple, lors de la mise à niveau de la version 3.1 vers la version 3.2, vous n'avez pas besoin de mettre à jour vos comptes, car ces versions de zone d'atterrissage partagent la même base de référence.

En revanche, si vous passez de la version 3.1 à la version 3.3, vous devrez mettre à jour les comptes, car la version de base est la version 4.0, qui englobe les versions 3.2 à 3.3.

Pour plus d'informations sur la relation entre les versions de zone d'atterrissage et les lignes de base, consultez [Compatibilité des versions de base de l'UO et de la zone d'atterrissage](#).

Conservez les AWS CloudTrail sentiers lors de la mise à jour de la zone d'atterrissage

Vous pouvez choisir de conserver les AWS CloudTrail traces au niveau de votre compte lorsque vous mettez à niveau votre version de la zone de landing zone d'AWS Control Tower.

Prérequis

- La version de votre zone d'atterrissage est inférieure à 3.0.
- Votre dernière opération de création ou de mise à jour a réussi.

Pour conserver le suivi au niveau du compte et opter pour les parcours au niveau de l'organisation CloudTrail

1. Contactez AWS le Support pour demander l'autorisation d'ajouter votre compte à la liste.
2. L'équipe d'assistance confirme quand le compte cible est autorisé.
3. Après confirmation, mettez à jour votre zone de landing zone vers la version 3.1 ou supérieure, et choisissez AWS CloudTrail Configuration - Enabled.

Pour conserver le suivi au niveau du compte et se désinscrire des CloudTrail sentiers gérés par AWS Control Tower

1. Contactez AWS le Support pour demander l'autorisation d'ajouter votre compte à la liste.
2. L'équipe d'assistance confirme quand le compte cible est autorisé.
3. Après confirmation, mettez à jour votre zone de landing zone vers la version 3.1 ou supérieure et choisissez AWS CloudTrail Configuration - Not Enabled.

 Important

Une fois les CloudTrail traces enregistrées au niveau du compte, nous ne pouvons pas supprimer les traces ni retirer vos comptes de la liste des utilisateurs autorisés.

Comment faire une demande d'assistance pour conserver les traces de votre compte

Si vous devez conserver des traces au niveau du compte lors d'une mise à jour de la Landing Zone, vous devez contacter le AWS Support pour ajouter votre compte à la liste des autorisations d'AWS Control Tower. Pour envoyer un ticket d'assistance, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console AWS de gestion.
2. Accédez au Centre AWS de support.
3. Choisissez Create case (Créer une demande).
4. Pour Type de dossier, sélectionnez Support technique.
5. Pour le service, choisissez AWS Control Tower.
6. Pour Catégorie, sélectionnez Conseils généraux.
7. Dans la ligne Objet, incluez la phrase suivante :

`Allow retention of account-level trails during Landing Zone update`

8. Dans le champ Description, fournissez les informations suivantes :
 - Votre numéro AWS de compte de gestion
 - La région d'origine sélectionnée pour votre environnement AWS Control Tower
9. Complétez tous les autres champs obligatoires du formulaire de demande d'assistance.
10. Choisissez Soumettre pour créer le dossier de support.

Après avoir envoyé le ticket, le AWS Support examine votre demande et ajoute votre compte à la liste des autorisations, le cas échéant. Vous recevrez des instructions supplémentaires et une confirmation via le canal de communication du dossier d'assistance.

 Note

Pour supprimer le suivi au niveau du compte une fois qu'il est autorisé, utilisez le compte de gestion pour supprimer l'ensemble de piles ou une instance de CloudFormation pile spécifique. Toutes les ressources de la pile sont supprimées.

Résolvez la dérive avec Reset and Re-register

La dérive se produit souvent lorsque vous et les membres de votre organisation utilisez la zone d'atterrissage.

La détection des dérives est automatique dans AWS Control Tower. Les analyses automatisées de vos SCPs données vous aident à identifier les ressources qui nécessitent des modifications ou des mises à jour de configuration à effectuer pour remédier à la dérive.

Pour réparer de nombreux types de dérive, choisissez Réinitialiser sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage de la console. Vous pouvez également résoudre certains types de dérive en choisissant de réenregistrer une unité d'organisation dans la console. Pour les contrôles, vous pouvez résoudre le problème de dérive par programmation en appelant l'`ResetEnabledControlAPI`. Pour plus d'informations sur les types de dérive et sur la manière de les résoudre, reportez-vous aux [Types de dérive en matière de gouvernance](#) sections et [Déterminez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#).

Un cas particulier de résolution de dérive se produit pour la dérive des rôles. Si un rôle requis n'est pas disponible, la console affiche une page d'avertissement et des instructions sur la façon de restaurer le rôle. Votre zone d'atterrissage n'est pas disponible tant que la dérive des rôles n'est pas résolue. Cette réinitialisation à la dérive n'est pas la même chose qu'une réinitialisation complète de la zone d'atterrissage. Pour plus d'informations, voir [Ne pas supprimer les rôles obligatoires dans la section intitulée Types de dérive à résoudre immédiatement](#).

 Lorsque vous prenez des mesures pour résoudre le problème de dérive sur une version en zone d'atterrissage, deux comportements sont possibles.

- Si vous utilisez la dernière version de la zone d'atterrissage, lorsque vous sélectionnez Réinitialiser puis Confirmer, les ressources de votre zone d'atterrissage dérivée sont réinitialisées selon la configuration enregistrée d'AWS Control Tower. La version de la zone d'atterrissage reste la même.

- Si vous n'utilisez pas la dernière version, vous devez sélectionner Mettre à jour. La zone d'atterrissage est mise à niveau vers la dernière version de la zone d'atterrissage. La dérive est résolue dans le cadre de ce processus.

Fournir et mettre à jour des comptes à l'aide de l'automatisation

Note

La mise à disposition, la mise à jour et la personnalisation d'un compte unique doivent cibler une unité organisationnelle (UO) AWSControl TowerBaseline activée. Si l'unité organisationnelle n'est pas AWSControl TowerBaseline activée, vous pouvez activer l'inscription automatique du compte ou utiliser `ResetEnabledBaseline` et encore `ResetEnabledControl APIs EnabledControls` sur cette `EnabledBaselines` unité d'organisation pour inscrire des comptes. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir : [Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

Vous pouvez configurer ou mettre à jour des comptes individuels dans AWS Control Tower de différentes manières :

- Vous pouvez configurer et personnaliser des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Présentation d'AWS Control Tower Account Factory pour Terraform \(AFT\)](#).
- Vous pouvez mettre à jour les comptes avec Customizations for AWS Control Tower (CfCT). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Présentation des personnalisations pour AWS Control Tower \(CfCT\)](#).
- Automatisation des scripts : si vous préférez utiliser une approche par API, vous pouvez mettre à jour les comptes à l'aide de l'[infrastructure API](#) de Service Catalog et mettre AWS CLI à jour les comptes par lots. Vous devez appeler l'[UpdateProvisionedProduct](#) API de Service Catalog pour chaque compte. Vous pouvez écrire un script pour mettre à jour les comptes, un par un, avec cette API. De plus amples informations sur cette approche, lors de l'ajout de régions pour la gouvernance, sont disponibles dans un article de blog intitulé [Enabling guardrails in new AWS Regions](#).

Vous pouvez mettre à jour jusqu'à cinq (5) comptes à la fois. Vous devez attendre qu'au moins une mise à jour du compte aboutisse avant de commencer la mise à jour suivante. Par conséquent,

le processus peut prendre beaucoup de temps s'il existe beaucoup de comptes, mais il n'est pas compliqué. Pour plus d'informations sur cette approche, consultez [Automatisez le provisionnement des comptes dans AWS Control Tower par Service Catalog APIs](#).

 Vidéo de démonstration

[Vidéo de procédure](#) Il est conçu pour le provisionnement automatique des comptes à l'aide d'un script, mais les étapes s'appliquent également à la mise à jour des comptes. Utilisez l'UpdateProvisionedProductAPI au lieu de l'ProvisionProductAPI.

Une autre étape de l'automatisation par script consiste à vérifier le statut Succeed de l'événement du UpdateLandingZone cycle de vie d'AWS Control Tower. Utilisez-le comme déclencheur pour commencer à mettre à jour les comptes individuels, comme décrit dans la vidéo. Un événement du cycle de vie marque la fin d'une séquence d'activités. La survenue de cet événement signifie donc qu'une mise à jour de la zone d'atterrissage est terminée. La mise à jour de la zone de destination doit être terminée avant que les mises à jour des comptes ne commencent. Pour plus d'informations sur l'utilisation des événements du cycle de vie, consultez [Événements du cycle de vie](#).

Voir aussi :

- [AWS CloudShell À utiliser pour travailler avec AWS Control Tower](#).
- [Automatisez les tâches dans AWS Control Tower](#).

Automatisez les tâches dans AWS Control Tower

De nombreux clients préfèrent automatiser les tâches dans AWS Control Tower, telles que le provisionnement des comptes, l'attribution des contrôles et l'audit. Vous pouvez configurer ces actions automatisées en appelant à :

- [AWS Service Catalog APIs](#)
- [AWS Organizations APIs](#)
- [AWS Control Tower APIs](#)
- [la AWS CLI](#)

La [Informations supplémentaires et liens](#) page contient des liens vers de nombreux articles de blog techniques excellents qui peuvent vous aider à automatiser des tâches dans AWS Control Tower. Les sections suivantes fournissent des liens vers les sections de ce guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower qui peuvent vous aider à automatiser les tâches.

Automatisation des tâches de contrôle

Vous pouvez automatiser les tâches liées à l'application et à la suppression de contrôles (également appelés barrières de sécurité) via l'API AWS Control Tower. Pour plus de détails, consultez le document de [référence sur les API AWS Control Tower](#).

Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer des opérations de contrôle avec AWS Control Tower APIs, consultez le billet de blog [AWS Control Tower releases API, pre-defined controls to your organization units](#).

Automatisation des tâches liées à la zone d'atterrissage

La zone APIs d'atterrissage AWS Control Tower vous permet d'automatiser certaines tâches liées à votre zone d'atterrissage. Pour plus de détails, consultez le document de [référence sur les API AWS Control Tower](#).

Automatisation de l'enregistrement de l'UO

La base de référence AWS Control Tower vous APIs aide à automatiser certaines tâches, telles que l'enregistrement d'une unité d'organisation. Pour plus de détails, consultez le document de [référence sur les API AWS Control Tower](#).

Fermeture automatique du compte

Vous pouvez automatiser la fermeture des comptes des membres d'AWS Control Tower à l'aide d'une AWS Organizations API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fermez le compte d'un membre AWS Control Tower via AWS Organizations](#).

Provisionnement et mise à jour automatisés des comptes

AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) vous aide à créer des comptes à partir de la console AWS Control Tower, à l'aide de CloudFormation modèles personnalisés que nous appelons des plans. Ce processus est automatisé dans le sens où vous pouvez créer de nouveaux comptes et les mettre à jour à plusieurs reprises, après avoir configuré un seul plan, sans avoir à gérer les pipelines.

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) suit un GitOps modèle pour automatiser les processus de mise en service et de mise à jour des comptes dans AWS Control Tower. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Provisionner des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform \(AFT\)](#).

Les personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) vous aident à personnaliser la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower et à respecter les AWS meilleures pratiques. Les personnalisations sont mises en œuvre à l'aide de AWS CloudFormation modèles, de politiques de contrôle des services (SCPs) et de politiques de contrôle des ressources (RCPs). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Présentation des personnalisations pour AWS Control Tower \(CfCT\)](#).

Pour plus d'informations et pour visionner une vidéo sur le provisionnement automatique des comptes, voir [Procédure pas à pas : mise en service automatisée des comptes dans AWS Control Tower et Approvisionnement automatique](#) avec les rôles IAM.

Voir également [Mettre à jour les comptes par script](#).

Audit programmatique des comptes

Pour plus d'informations sur l'audit des comptes par programmation, consultez [Rôles programmatiques et relations de confiance pour le compte d'audit AWS Control Tower](#).

Automatiser d'autres tâches

Pour savoir comment augmenter certains quotas de service AWS Control Tower à l'aide d'une méthode de demande automatisée, visionnez cette vidéo : [Automate Service Limit Increases](#).

Pour les blogs techniques traitant des cas d'utilisation de l'automatisation et de l'intégration, voir [Automatisation et intégration](#).

Deux exemples open source sont disponibles GitHub pour vous aider dans certaines tâches d'automatisation liées à la sécurité.

- L'exemple appelé [aws-control-tower-org-setup-sample](#) montre comment automatiser la configuration du compte d'audit en tant qu'administrateur délégué pour les services liés à la sécurité.
- L'exemple intitulé [aws-control-tower-account-setup-using-step-functions](#) montre comment automatiser les meilleures pratiques de sécurité à l'aide de Step Functions, lors de l'approvisionnement et de la configuration de nouveaux comptes. Cet exemple inclut l'ajout de principes aux AWS Service Catalog portefeuilles partagés au sein de l'organisation et l'association automatique de groupes AWS IAM Identity Center à de nouveaux comptes à l'échelle de l'organisation. Il montre également comment supprimer le VPC par défaut dans chaque région.

L'architecture AWS de référence de sécurité inclut des exemples de code pour automatiser les tâches liées à AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez les [pages de directives AWS prescriptives](#) et le référentiel [associé GitHub](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS Control Tower with AWS CloudShell, un AWS service qui facilite le travail dans l'AWS interface de ligne de commande, consultez la section [AWS CloudShell et la AWS CLI](#).

AWS Control Tower étant une couche d'orchestration pour AWS Organizations, de nombreux autres AWS services sont disponibles par le biais de APIs la AWS CLI. Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Services associés](#).

AWS CloudShell À utiliser pour travailler avec AWS Control Tower

AWS CloudShell est un AWS service qui facilite le travail dans la AWS CLI. Il s'agit d'un shell pré-authentifié basé sur un navigateur que vous pouvez lancer directement depuis le AWS Management Console. Il n'est pas nécessaire de télécharger ou d'installer des outils de ligne de commande. Vous pouvez exécuter AWS CLI des commandes AWS Control Tower et d'autres AWS services à partir de votre shell préféré (shell Bash PowerShell ou Z).

Lorsque vous [lancez AWS CloudShell depuis le AWS Management Console](#), les AWS informations d'identification que vous avez utilisées pour vous connecter à la console sont disponibles dans une nouvelle session shell. Vous pouvez ignorer la saisie de vos informations de configuration lorsque vous interagissez avec AWS Control Tower d'autres AWS services, et vous utiliserez la AWS CLI

version 2, qui est préinstallée sur l'environnement informatique du shell. Vous êtes pré-authentifié avec AWS CloudShell

Obtenir les autorisations IAM pour AWS CloudShell

Gestion des identités et des accès AWS fournit des ressources de gestion des accès qui permettent aux administrateurs d'accorder des autorisations d'accès aux utilisateurs IAM et aux utilisateurs d'IAM Identity Center. AWS CloudShell

Le moyen le plus rapide pour un administrateur d'accorder l'accès aux utilisateurs est d'utiliser une politique AWS gérée. Une [politique gérée par AWS](#) est une politique autonome qui est créée et gérée par AWS. La politique AWS gérée suivante pour CloudShell peut être attachée aux identités IAM :

- `AWSCloudShellFullAccess`: accorde l'autorisation d'utilisation AWS CloudShell avec un accès complet à toutes les fonctionnalités.

Si vous souhaitez limiter l'étendue des actions qu'un utilisateur IAM ou IAM Identity Center peut effectuer AWS CloudShell, vous pouvez créer une politique personnalisée qui utilise la stratégie `AWSCloudShellFullAccess` gérée comme modèle. Pour plus d'informations sur la limitation des actions disponibles pour les utilisateurs dans CloudShell, consultez la section [Gestion de l'AWS CloudShell accès et de l'utilisation avec les politiques IAM](#) dans le Guide de l'AWS CloudShell utilisateur.

Note

Votre identité IAM nécessite également une politique qui accorde l'autorisation de passer des appels à AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez la section [Autorisations requises pour utiliser la AWS Control Tower console](#).

Lancement AWS CloudShell

À partir de AWS Management Console, vous pouvez lancer CloudShell en choisissant les options suivantes disponibles dans la barre de navigation :

- Choisissez l' CloudShell icône.
- Commencez à taper « cloudshell » dans le champ de recherche, puis choisissez l' CloudShelloption.

Maintenant que vous avez commencé CloudShell, vous pouvez saisir toutes AWS CLI les commandes dont vous avez besoin pour travailler AWS Control Tower. Par exemple, vous pouvez vérifier votre AWS Config statut.

Interagissez avec AWS Control Tower via AWS CloudShell

Après le lancement AWS CloudShell depuis le AWS Management Console, vous pouvez immédiatement commencer à interagir avec AWS Control Tower depuis l'interface de ligne de commande. AWS CLI les commandes fonctionnent de manière standard dans CloudShell.

Note

Lorsque vous AWS CLI l'utilisez AWS CloudShell, vous n'avez pas besoin de télécharger ou d'installer de ressources supplémentaires. Vous êtes déjà authentifié dans le shell, vous n'avez donc pas besoin de configurer les informations d'identification avant de passer des appels.

AWS CloudShell À utiliser pour aider à la configuration AWS Control Tower

Avant d'exécuter ces procédures, sauf indication contraire, vous devez être connecté à la AWS Management Console région d'origine de votre zone d'atterrissage, et vous devez être connecté en tant qu'utilisateur IAM Identity Center ou utilisateur IAM avec des autorisations administratives pour le compte de gestion contenant votre zone d'atterrissage.

1. Voici comment vous pouvez utiliser les commandes AWS Config CLI AWS CloudShell pour déterminer l'état de votre enregistreur de configuration et de votre canal de diffusion avant de commencer à configurer votre zone AWS Control Tower d'atterrissage.

Exemple : Vérifiez votre AWS Config statut

Commandes d'affichage :

- `aws configservice describe-delivery-channels`
- `aws configservice describe-delivery-channel-status`
- `aws configservice describe-configuration-recorders`
- La réponse normale est quelque chose comme "name": "default"

2. Si vous avez un AWS Config enregistreur ou un canal de diffusion existant que vous devez supprimer avant de configurer votre zone de AWS Control Tower landing zone, voici quelques commandes que vous pouvez saisir :

Exemple : gestion de vos ressources préexistantes AWS Config

Commandes de suppression :

- `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`

 Important

Ne supprimez pas les AWS Control Tower ressources pour AWS Config. La perte de ces ressources peut AWS Control Tower entraîner l'entrée dans un état incohérent.

Pour plus d'informations, consultez la AWS Config documentation

- [Gestion de l'enregistreur de configuration \(AWS CLI\)](#)

-

[Gestion du canal de distribution](#)

3. Cet exemple montre les commandes AWS CLI AWS CloudShell à partir desquelles vous devez entrer pour activer ou désactiver l'accès sécurisé AWS Organizations. Car il AWS Control Tower n'est pas nécessaire d'activer ou de désactiver l'accès sécurisé pour AWS Organizations, ce n'est qu'un exemple. Toutefois, vous devrez peut-être activer ou désactiver l'accès sécurisé pour d'autres AWS services si vous automatisez ou personnalisez des actions dans AWS Control Tower

Exemple : activer ou désactiver l'accès aux services sécurisés

- `aws organizations enable-aws-service-access`
- `aws organizations disable-aws-service-access`

Exemple : créer un compartiment Amazon S3 avec AWS CloudShell

Dans l'exemple suivant, vous pouvez AWS CloudShell créer un compartiment Amazon S3, puis utiliser la PutObject méthode pour ajouter un fichier de code en tant qu'objet dans ce compartiment.

1. Pour créer un bucket dans une AWS région spécifiée, entrez la commande suivante dans la ligne de CloudShell commande :

```
aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1
```

Si l'appel aboutit, la ligne de commande affiche une réponse du service similaire au résultat suivant :

```
{
  "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
}
```

Note

Si vous ne respectez pas les [règles de dénomination des compartiments](#) (en utilisant uniquement des lettres minuscules, par exemple), le message d'erreur suivant s'affiche : Une erreur s'est produite (InvalidBucketName) lors de l'appel de l' CreateBucket opération : Le compartiment spécifié n'est pas valide.

2. Pour télécharger un fichier et l'ajouter en tant qu'objet au bucket qui vient d'être créé, appelez la PutObject méthode suivante :

```
aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body add_prog.py
```

Si l'objet est correctement chargé dans le compartiment Amazon S3, la ligne de commande affiche une réponse du service similaire à la sortie suivante :

```
{
  "ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebee56\""
}
```

ETagIl s'agit du hachage de l'objet qui a été stocké. Il peut être utilisé pour [vérifier l'intégrité de l'objet chargé sur Amazon S3](#).

Créez AWS Control Tower des ressources avec AWS CloudFormation

AWS Control Tower est intégré à AWS CloudFormation un service qui vous aide à modéliser et à configurer vos AWS ressources afin que vous puissiez passer moins de temps à créer et à gérer vos ressources et votre infrastructure. Vous créez un modèle qui décrit toutes les AWS ressources souhaitées, par exemple `AWS::ControlTower::EnabledControl` pour les contrôles. CloudFormation fournit et configure ces ressources pour vous.

Lorsque vous l'utilisez CloudFormation, vous pouvez réutiliser votre modèle pour configurer vos AWS Control Tower ressources de manière cohérente et répétée. Décrivez vos ressources une seule fois, puis fournissez les mêmes ressources encore et encore dans plusieurs Comptes AWS régions.

AWS Control Tower et CloudFormation modèles

Pour fournir et configurer des ressources AWS Control Tower et des services associés, vous devez comprendre les [CloudFormation modèles](#). Les modèles sont des fichiers texte formatés en JSON ou YAML. Ces modèles décrivent les ressources que vous souhaitez mettre à disposition dans vos CloudFormation piles. Si vous n'êtes pas familiarisé avec JSON ou YAML, vous pouvez utiliser CloudFormation Designer pour vous aider à démarrer avec les CloudFormation modèles. Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce que CloudFormation Designer](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation .

AWS Control Tower prend en charge la création `AWS::ControlTower::EnabledControl` (ressources de contrôle), `AWS::ControlTower::LandingZone` (zones d'atterrissage) et `AWS::ControlTower::EnabledBaseline` (lignes de base) dans CloudFormation. Pour plus d'informations, notamment des exemples de modèles JSON et YAML pour ces types de ressources, consultez le guide [AWS Control Tower](#) de l'AWS CloudFormation utilisateur.

Note

La limite pour `EnableControl` les `DisableControl` mises à jour AWS Control Tower est de 100 opérations simultanées.

Pour consulter des AWS Control Tower exemples relatifs à la CLI et à la console, consultez la section [Activer les contrôles avec CloudFormation](#).

En savoir plus sur CloudFormation

Pour en savoir plus CloudFormation, consultez les ressources suivantes :

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guide de l'utilisateur](#)
- [Référence de l'API CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne de commande](#)

Personnalisez la zone de landing de votre AWS Control Tower

Certains aspects de votre zone de landing zone AWS Control Tower sont configurables dans la console, tels que la sélection des régions et les contrôles optionnels. D'autres modifications peuvent être apportées en dehors de la console, grâce à l'automatisation.

Par exemple, vous pouvez créer des personnalisations plus poussées de votre zone d'atterrissage grâce à la fonctionnalité Customizations for AWS Control Tower, une structure de personnalisation de GitOps type C qui fonctionne avec les AWS CloudFormation modèles et les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower.

Personnalisation depuis la console AWS Control Tower

Pour personnaliser votre zone de landing zone, suivez les étapes indiquées par la console AWS Control Tower.

Sélectionnez des noms personnalisés lors de la configuration

- Vous pouvez sélectionner les noms de vos unités d'organisation de premier niveau lors de la configuration. [Vous pouvez renommer votre identifiant OUs à tout moment à l'aide de la AWS Organizations console, mais le fait de modifier votre identifiant AWS Organizations peut OUs entraîner une dérive réparable.](#)
- Vous pouvez sélectionner les noms de vos comptes d'audit et d'archivage des journaux partagés, mais vous ne pouvez pas les modifier après la configuration. (Il s'agit d'une sélection unique.)

Conseil

N'oubliez pas que le fait de renommer une unité d' AWS Organizations organisation ne met pas à jour le produit provisionné correspondant dans Account Factory. Pour mettre à jour automatiquement le produit provisionné (et éviter toute dérive), vous devez exécuter l'opération de l'unité d'organisation via AWS Control Tower, notamment en créant, en supprimant ou en réenregistrant une unité d'organisation.

Sélectionnez AWS les régions

- Vous pouvez personnaliser votre zone de landing zone en sélectionnant des AWS régions spécifiques pour la gouvernance. Suivez les étapes indiquées dans la console AWS Control Tower.
- Vous pouvez sélectionner et désélectionner les AWS régions à des fins de gouvernance lorsque vous mettez à jour votre zone de landing zone.
- Vous pouvez définir le contrôle Region Deny sur Activé ou Non activé, et contrôler l'accès des utilisateurs à la plupart des AWS services dans les AWS régions non gouvernées.

Pour plus d'informations sur les domaines Régions AWS dans lesquels le CfCT est soumis à des limites de déploiement, consultez [Limites de contrôle](#).

Personnalisez en ajoutant des commandes facultatives

- Les contrôles facultatifs et fortement recommandés sont facultatifs, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser le niveau d'application pour votre zone d'atterrissage en choisissant ceux que vous souhaitez activer. Les [commandes facultatives](#) ne sont pas activées par défaut.
- Les [contrôles facultatifs de résidence des données](#) vous permettent de personnaliser les régions dans lesquelles vous stockez vos données et d'autoriser l'accès à celles-ci.
- Les contrôles optionnels intégrés à la norme Security Hub CSPM vous permettent de scanner votre environnement AWS Control Tower afin de détecter les risques de sécurité.
- Les contrôles proactifs optionnels vous permettent de vérifier vos CloudFormation ressources avant qu'elles ne soient provisionnées, afin de vous assurer que les nouvelles ressources seront conformes aux objectifs de contrôle de votre environnement.

Personnalisez vos AWS CloudTrail sentiers

- Lorsque vous mettez à jour votre zone de landing zone vers la version 3.0 ou ultérieure, vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser les CloudTrail parcours au niveau de l'organisation gérés par AWS Control Tower. Vous pouvez modifier cette sélection à chaque fois que vous mettez à jour votre zone de landing zone. AWS Control Tower crée une trace au niveau de l'organisation dans votre compte de gestion, et cette trace passe au statut actif ou inactif, selon votre choix. La zone d'atterrissage 3.0 ne prend pas en charge les CloudTrail sentiers au niveau du compte ; toutefois, si vous en avez besoin, vous pouvez configurer et gérer vos propres sentiers. Vous pouvez avoir à payer des frais supplémentaires pour les sentiers dupliqués.

Créez des comptes de membres personnalisés dans la console

- Vous pouvez créer des comptes membres AWS Control Tower personnalisés, et vous pouvez mettre à jour les comptes membres existants pour ajouter des personnalisations, à partir de la console AWS Control Tower. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization \(AFC\)](#).

Automatisez les personnalisations en dehors de la console AWS Control Tower

Certaines personnalisations ne sont pas disponibles via la console AWS Control Tower, mais elles peuvent être mises en œuvre de différentes manières. Par exemple :

- Vous pouvez personnaliser les comptes pendant le provisionnement, dans un flux de travail de GitOps type C, avec [Account Factory for Terraform](#) (AFT).

AFT est déployé avec un module Terraform, disponible dans le référentiel [AFT](#).

- Vous pouvez personnaliser la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower à l'aide de [Customizations for AWS Control Tower](#) (CfCT), un ensemble de fonctionnalités basé sur des AWS CloudFormation modèles et des politiques de contrôle des services (I)SCPs. Vous pouvez déployer les modèles et politiques personnalisés sur des comptes individuels et des unités organisationnelles (OUs) au sein de votre organisation.

Le code source de CfCT est disponible dans un [GitHub dépôt](#).

- Vous pouvez personnaliser la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower en activant Landing Zone Accelerator (LZA). AWS La solution LZA est conçue pour s'aligner sur les AWS meilleures pratiques et se conformer à de multiples cadres de conformité mondiaux. Nous vous recommandons de déployer AWS Control Tower comme zone d'atterrissage de base, puis d'améliorer les capacités de la zone d'atterrissage avec LZA, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez [AWS Control Tower et Landing Zone Accelerator](#).

AWS Control Tower et accélérateur de zones d'atterrissage

Cette section décrit les avantages liés à l'utilisation conjointe d'AWS Control Tower et de la solution Landing Zone Accelerator (LZA).

Vous pouvez personnaliser la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower en activant Landing Zone Accelerator (LZA). AWS

LZA est une solution qui déploie un ensemble de fonctionnalités de base conçues pour s'aligner sur les AWS meilleures pratiques et sur plusieurs cadres de conformité mondiaux, afin de vous aider à gérer et à gouverner un environnement multi-comptes. LZA est développé à l'aide du AWS Cloud Development Kit (CDK).

LZA met automatiquement en place un environnement cloud adapté à l'hébergement de charges de travail sécurisées. Cette solution peut être déployée dans tous les domaines Régions AWS, afin de vous aider à maintenir la cohérence des opérations et de la gouvernance. La solution LZA est conçue pour s'aligner sur les AWS meilleures pratiques et pour se conformer aux multiples cadres de conformité mondiaux.

Nous vous recommandons de déployer AWS Control Tower comme zone d'atterrissage de base, puis d'améliorer les capacités de votre zone d'atterrissage avec LZA, le cas échéant. La combinaison de LZA et d'AWS Control Tower fournit une solution complète sans code qui vous aide à gérer et à gouverner un environnement multi-comptes. Elle est conçue pour prendre en charge des charges de travail hautement réglementées et des exigences de conformité complexes. Ensemble, AWS Control Tower et Landing Zone Accelerator vous aident à établir l'état de préparation de la plateforme, notamment en termes de sécurité, de conformité et de capacités opérationnelles.

Le code source de LZA est disponible dans un [GitHub dépôt](#).

Pour plus d'informations sur la manière de combiner LZA et AWS Control Tower, consultez [le guide de mise en œuvre du LZA](#).

Avantages des personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT)

L'ensemble de fonctionnalités que nous appelons Customizations for AWS Control Tower (CfCT) vous permet de créer des personnalisations plus étendues pour votre zone d'atterrissage que celles que vous pouvez créer dans la console AWS Control Tower. Il propose un processus automatisé de GitOps type X. Vous pouvez remodeler votre zone d'atterrissage pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Ce processus infrastructure-as-codé de personnalisation intègre des AWS CloudFormation modèles aux politiques de contrôle des AWS services (SCPs) et aux [événements du cycle](#) de vie d'AWS Control Tower, afin que vos déploiements de ressources restent synchronisés avec votre zone

de landing zone. Par exemple, lorsque vous créez un nouveau compte avec Account Factory, les ressources associées au compte et à l'unité d'organisation peuvent être déployées automatiquement.

 Note

Contrairement à Account Factory et AFT, CfCT n'est pas spécifiquement destiné à créer de nouveaux comptes, mais à personnaliser les comptes et OUs dans votre zone de landing zone en déployant les ressources que vous spécifiez.

 Note

L'unité organisationnelle (UO) cible configurée dans CfCT doit être AWSControl TowerBaseline activée dans AWS Control Tower. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir : [Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

Avantages

- Développez un AWS environnement personnalisé et sécurisé — Vous pouvez développer plus rapidement votre environnement AWS Control Tower multi-comptes et intégrer les AWS meilleures pratiques dans un flux de travail de personnalisation reproductible.
- Instanciez vos exigences : vous pouvez personnaliser la zone de landing de votre AWS Control Tower en fonction des besoins de votre entreprise, à l'aide des AWS CloudFormation modèles et des politiques de contrôle des services qui expriment vos intentions en matière de politique.
- Automatisez davantage grâce aux événements du cycle de vie d'AWS Control Tower : les événements du cycle de vie vous permettent de déployer des ressources en fonction de la fin d'une série d'événements précédente. Vous pouvez compter sur un événement du cycle de vie pour vous aider à déployer des ressources sur des comptes et OUs automatiquement.
- Étendez votre architecture réseau : vous pouvez déployer des architectures réseau personnalisées qui améliorent et protègent votre connectivité, comme une passerelle de transit.

Exemples supplémentaires de CfCT

- Un exemple d'utilisation réseau avec Customizations for AWS Control Tower (CfCT) est présenté dans le billet de blog sur l' AWS architecture, [Deploy consistent DNS with Service Catalog and AWS Control Tower](#) customizations.
- Un exemple spécifique [lié à CfCT et Amazon GuardDuty](#) est disponible GitHub dans le [aws-samplesréférentiel](#).
- Des exemples de code supplémentaires concernant CfCT sont disponibles dans le cadre de l'architecture de référence de AWS sécurité, dans le [aws-samplesréférentiel](#). La plupart de ces exemples contiennent des exemples de manifest .yaml fichiers dans un répertoire nommé `customizations_for_aws_control_tower`.

Pour plus d'informations sur l'architecture AWS de référence de sécurité, consultez les pages de [conseils AWS prescriptifs](#).

Présentation des personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT)

Les personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) vous aident à personnaliser la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower et à respecter les AWS meilleures pratiques. Les personnalisations sont mises en œuvre à l'aide AWS CloudFormation de modèles et de politiques de contrôle des services (SCPs).

Cette fonctionnalité CfCT est intégrée aux événements du cycle de vie d'AWS Control Tower, afin que vos déploiements de ressources restent synchronisés avec votre zone de landing zone. Par exemple, lorsqu'un nouveau compte est créé via Account Factory, toutes les ressources associées au compte sont déployées automatiquement. Vous pouvez déployer les modèles et politiques personnalisés sur des comptes individuels et des unités organisationnelles (OUs) au sein de votre organisation.

Note

L'unité organisationnelle (UO) cible configurée dans CfCT doit être AWSControl TowerBaseline activée dans AWS Control Tower. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir : [Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

La vidéo suivante décrit les meilleures pratiques pour déployer un pipeline cFCT évolutif et les personnalisations courantes des cFCT.

La section suivante fournit des considérations architecturales et des étapes de configuration pour le déploiement de Customizations for AWS Control Tower (CfCT). Il inclut un lien vers le [AWS CloudFormation](#) modèle qui lance, configure et exécute les AWS services requis, conformément aux AWS meilleures pratiques en matière de sécurité et de disponibilité.

Cette rubrique s'adresse aux architectes et aux développeurs d'infrastructures informatiques ayant une expérience pratique de l'architecture dans le AWS cloud.

Pour plus d'informations sur les dernières mises à jour et modifications apportées à Customizations for AWS Control Tower (CfCT), consultez le fichier [ChangeLog.md](#) dans le référentiel. GitHub

Présentation de l'architecture

Le déploiement de CfCT crée l'environnement suivant dans le AWS cloud, avec un compartiment Amazon S3 comme source de configuration.




Figure 1 : Personnalisation pour l'architecture AWS Control Tower

CfCT inclut un AWS CloudFormation modèle que vous déployez dans votre compte de gestion AWS Control Tower. Le modèle lance tous les composants nécessaires à la création des flux de travail, afin que vous puissiez personnaliser votre zone de landing zone AWS Control Tower.

i Remarque

Le CfCT doit être déployé dans la région d'origine d'AWS Control Tower et dans le compte de gestion de la tour de contrôle AWS, car c'est là que votre zone d'atterrissage AWS Control Tower est déployée. Pour plus d'informations sur la configuration d'une zone d'atterrissage AWS Control Tower, reportez-vous à [Prise en main](#).

Lorsque vous déployez CfCT, il empaquète et télécharge les ressources personnalisées vers la source du pipeline de code, au moyen d'[Amazon Simple Storage Service](#) (Amazon S3). Le processus de téléchargement invoque automatiquement la machine d'état des politiques de contrôle des services (SCPs) et la machine d'[AWS CloudFormation StackSets](#) état pour les déployer SCPs au niveau de l'unité d'organisation ou pour déployer des instances de pile au niveau de l'unité d'organisation ou du compte.

i Remarque

Par défaut, CfCT crée un compartiment Amazon S3 pour stocker la source du pipeline. Si vous avez un AWS CodeCommit dépôt existant, vous pouvez le remplacer par un [CodeCommit](#) dépôt. Pour plus d'informations, consultez [Configurer Amazon S3 comme source de configuration](#).

CfCT déploie deux flux de travail :

- un [AWS CodePipeline](#) flux de travail
- et un flux de travail relatif aux événements liés au cycle de vie d'AWS Control Tower.

Le AWS CodePipeline flux de travail

Le AWS CodePipeline flux de travail configure AWS CodePipeline, [AWS CodeBuild](#) projette et [AWS Step Functions](#) orchestre la gestion de AWS CloudFormation StackSets et au sein de votre SCPs organisation.

Lorsque vous téléchargez le package de configuration, CFct invoque le pipeline de code pour exécuter trois étapes.

- Étape de construction : valide le contenu du package de configuration à l'aide d'AWS CodeBuild.

- SCP Stage — invoque la machine d'état des politiques de contrôle des services, qui appelle l' AWS Organizations API pour la créer. SCPs
- CloudFormation Étape : invoque la machine d'état Stack Set pour déployer les ressources spécifiées dans la liste des comptes ou OUs que vous avez fournies dans [le fichier manifeste](#).

À chaque étape, le pipeline de code invoque les fonctions stack set et SCP step, qui déploient des ensembles de piles personnalisés et SCPs vers les comptes individuels ciblés, ou vers une unité organisationnelle complète.

Remarque

Pour obtenir des informations détaillées sur la personnalisation du package de configuration, reportez-vous à [Guide de personnalisation du CfCT](#).

Le flux de travail des événements liés au cycle de vie d'AWS Control Tower

Lorsqu'un nouveau compte est créé dans AWS Control Tower, un [événement du cycle](#) de vie peut appeler le AWS CodePipeline flux de travail. Vous pouvez personnaliser le package de configuration via ce flux de travail, qui comprend une règle d' EventBridge événement [Amazon](#), une [file d'attente « premier entré, premier sorti » \(FIFO\) Amazon Simple Queue Service](#) (Amazon SQS) et une fonction. [AWS Lambda](#)

Lorsque la règle d' EventBridge événement Amazon détecte un événement du cycle de vie correspondant, elle transmet l'événement à la file d'attente FIFO Amazon SQS, invoque la AWS Lambda fonction et invoque le pipeline de code pour effectuer le déploiement en aval des ensembles de piles et. SCPs

Cost

Le coût d'exécution de CfCT dépend du nombre d' AWS CodePipeline essais, de la durée des AWS CodeBuild essais, du nombre et de la durée des AWS Lambda fonctions, ainsi que du nombre d' EventBridge événements Amazon publiés. Par exemple, si vous exécutez 100 versions en un mois à l'aide de build.general1.small où chaque version s'exécute pendant cinq minutes, le coût approximatif de l'exécution de CfCT est de 3\$ par mois. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page Web de tarification de chaque AWS service que vous utilisez.

Le bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS CodeCommit et les ressources du référentiel Git sont conservés après la suppression du modèle, afin de protéger vos informations de

configuration. Selon l'option que vous sélectionnez, vous êtes facturé en fonction de la quantité de données stockées dans le compartiment Amazon S3 et du nombre de requêtes Git (non applicable à la ressource Amazon S3). Reportez-vous à [Amazon S3](#) et à la [AWS CodeCommit](#)tarification pour plus de détails.

Services relatifs aux composants

Les AWS services suivants sont des composants de Customizations for AWS Control Tower (CfCT).

AWS CodeCommit

Si vous avez un AWS CodeCommit référentiel existant, vous pouvez le configurer comme source pour votre pipeline, comme alternative à Amazon S3.

Sur la base de vos entrées dans le CloudFormation modèle, CfCT peut créer un [AWS CodeCommit](#)référentiel avec le même exemple de configuration que celui expliqué dans la section Amazon Simple Storage Service.

Pour cloner le AWS CodeCommit référentiel CfCT sur votre ordinateur local, vous devez créer des informations d'identification qui vous donnent un accès temporaire au référentiel, comme expliqué dans le [guide de l'AWS CodeCommit utilisateur](#). Pour plus d'informations sur la compatibilité des versions, voir [Configuration pour AWS CodeCommit](#).

Note

Si vous ne l'utilisez pas déjà CodeCommit, votre seule option est de configurer le compartiment Amazon S3 comme emplacement de stockage pour votre package de configuration. CodeCommit n'est pas disponible si vous déployez CfCT pour la première fois.

AWS CodePipeline

AWS CodePipeline valide, teste et implémente les modifications en fonction des mises à jour du package de configuration, que vous apporterez soit dans le compartiment Amazon S3 par défaut, soit dans le AWS CodeCommit référentiel. Pour plus d'informations sur le contrôle de la source de configuration, consultez [Utiliser Amazon S3 comme source de configuration](#). Le pipeline comprend des étapes pour valider et gérer les fichiers et modèles de configuration, les comptes principaux, les politiques de contrôle des AWS Organizations services, et AWS CloudFormation StackSets. Pour plus d'informations sur les étapes du pipeline, reportez-vous à [Guide de personnalisation du CfCT](#)

AWS Key Management Service

CfCT crée une clé de CustomControlTowerKMSKey chiffrement [AWS Key Management Service](#) (AWS KMS). Cette clé est utilisée pour chiffrer les objets du compartiment de configuration Amazon S3, de la file d'attente Amazon SQS et des paramètres sensibles du magasin de paramètres Systems AWS Manager. Par défaut, seuls les rôles fournis par CfCT sont autorisés à effectuer des opérations de chiffrement ou de déchiffrement avec cette clé. Pour accéder au fichier de configuration, à la file d'attente FIFO ou aux SecureString valeurs du magasin de paramètres, des administrateurs doivent être ajoutés à la CustomControlTowerKMSKey politique. La rotation automatique des touches est activée par défaut.

AWS Lambda

CfCT utilise des AWS Lambda fonctions pour invoquer les composants d'installation lors de l'installation et du déploiement initiaux AWS CloudFormation StackSets ou AWS Organizations SCPs lors d'un événement du cycle de vie d'AWS Control Tower.

Amazon Simple Notification Service

CfCT peut publier des notifications, telles que l'approbation du pipeline [sur des sujets Amazon Simple Notification Service](#) (Amazon SNS) pendant le flux de travail. Amazon SNS est lancé uniquement lorsque vous choisissez de recevoir des notifications d'approbation du pipeline.

Amazon Simple Storage Service

Lorsque vous déployez CfCT, CfCT crée un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) avec un nom unique :

Exemple : nom du compartiment Amazon S3

`custom-control-tower-configuration-accountID-region`

Le bucket contient un exemple de fichier de configuration appelé `_custom-control-tower-configuration.zip`

Notez le trait de soulignement principal dans le nom du fichier.

Ce fichier zip fournit un exemple de manifeste et les exemples de modèles associés qui décrivent la structure de dossiers nécessaire. Ces exemples vous aident à développer un package de configuration pour personnaliser votre zone de landing AWS Control Tower. L'exemple de manifeste

identifie les configurations requises pour les ensembles de piles et les politiques de contrôle des services (SCPs) dont vous aurez besoin lors de la mise en œuvre de vos personnalisations.

Vous pouvez utiliser cet exemple de package de configuration comme modèle pour développer et télécharger votre package personnalisé, qui déclenche automatiquement le pipeline de configuration CfCT.

Pour plus d'informations sur la personnalisation du fichier de configuration, consultez [Guide de personnalisation du CfCT](#).

Amazon Simple Queue Service

CfCT utilise une file d'attente FIFO Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) pour capturer les événements du cycle de vie d'Amazon. EventBridge II déclenche une AWS Lambda fonction, qui invoque AWS CodePipeline pour déployer AWS CloudFormation StackSets ou SCPs. Pour plus d'informations sur SCPs, voir [AWS Organizations](#).

AWS Step Functions

CfCT crée Step Functions pour orchestrer les déploiements de personnalisation. Ces Step Functions traduisent les fichiers de configuration pour déployer les personnalisations nécessaires dans les environnements.

AWS Systems Manager Parameter Store

[AWS Systems Manager Parameter Store](#) stocke les paramètres de configuration CfCT. Ces paramètres vous permettent d'intégrer des modèles de configuration associés. Par exemple, vous pouvez configurer chaque compte pour enregistrer AWS CloudTrail les données dans un compartiment Amazon S3 centralisé. En outre, le magasin de paramètres Systems Manager fournit un emplacement centralisé où les administrateurs peuvent consulter les entrées et les paramètres CfCT.

Considérations relatives au déploiement

Assurez-vous de lancer Customizations for AWS Control Tower (CfCT) dans le même compte et dans la même région que ceux où votre zone d'atterrissage AWS Control Tower est déployée ; en d'autres termes, vous devez la déployer sur le compte de gestion AWS Control Tower de votre région d'origine AWS Control Tower. Par défaut, CfCT crée et exécute le package de configuration de la zone d'atterrissage en configurant un pipeline de configuration dans ce compte et cette région.

Préparation au déploiement

Certaines options s'offrent à vous lorsque vous préparez votre CloudFormation modèle pour le déploiement initial. Vous pouvez choisir la source de configuration et autoriser l'approbation manuelle des déploiements de pipelines. Les deux sections suivantes expliquent plus en détail ces options.

Choisissez votre source de configuration

Par défaut, le modèle crée un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour stocker l'exemple de package de configuration sous la forme d'.zip un fichier appelé. `_custom-control-tower-configuration.zip` Le compartiment Amazon S3 est contrôlé par version et vous pouvez mettre à jour le package de configuration selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la mise à jour du package de configuration, consultez [Utiliser Amazon S3 comme source de configuration](#).

N'oubliez pas de supprimer le trait de soulignement

Le nom du fichier d'exemple de package de configuration commence par un trait de soulignement (`_`) afin qu'il ne AWS CodePipeline soit pas lancé automatiquement. Lorsque vous avez fini de personnaliser le package de configuration, veillez à le télécharger `custom-control-tower-configuration.zip` sans le trait de soulignement (`_`) afin de commencer le déploiement dans AWS CodePipeline

Si vous disposez d'un référentiel AWS CodeCommit Git existant, vous pouvez modifier l'emplacement de stockage du package de configuration en remplaçant le compartiment Amazon S3 par un référentiel AWS CodeCommit Git. Pour ce faire, sélectionnez l'`CodeCommit` option dans le CloudFormation paramètre.

Compresser ou ne pas compresser ?

Lorsque vous utilisez le compartiment S3 par défaut, assurez-vous que le package de configuration est disponible sous forme de .zip fichier. Si vous utilisez le AWS CodeCommit référentiel, veillez à placer le package de configuration dans le référentiel sans compresser les fichiers. Pour plus d'informations sur la création et le stockage du package de configuration dans AWS CodeCommit, consultez [Guide de personnalisation du CfCT](#).

Vous pouvez utiliser l'exemple de package de configuration pour créer votre propre source de configuration personnalisée. Lorsque vous êtes prêt à déployer vos configurations personnalisées,

téléchargez manuellement le package de configuration, soit dans le compartiment Amazon S3, soit dans le AWS CodeCommit référentiel. Le pipeline démarre automatiquement lorsque vous téléchargez le fichier de configuration.

Choisissez les paramètres d'approbation de la configuration de votre pipeline

Le AWS CloudFormation modèle offre la possibilité d'approuver le déploiement des modifications de configuration manuellement. Par défaut, l'approbation manuelle n'est pas activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à [l'étape 1. Lancez la pile](#).

Lorsque l'approbation manuelle est activée, le pipeline de configuration valide les personnalisations apportées au manifeste de fichiers et aux modèles d'AWS Control Tower, puis il suspend le processus jusqu'à ce que l'approbation manuelle soit accordée. Après approbation, le déploiement passe aux étapes restantes du pipeline, selon les besoins, afin de mettre en œuvre la fonctionnalité Customizations for AWS Control Tower (CfCT).

Vous pouvez utiliser le paramètre d'approbation manuelle pour empêcher l'exécution des personnalisations relatives à la configuration d'AWS Control Tower, en rejetant la première tentative d'exécution dans le pipeline. Ce paramètre vous permet également de valider manuellement les personnalisations pour les modifications de configuration d'AWS Control Tower, en tant que contrôle final avant la mise en œuvre.

Pour mettre à jour les personnalisations pour AWS Control Tower

Si vous avez déjà déployé CfCT, vous devez mettre à jour la CloudFormation pile pour obtenir la dernière version du framework CfCT. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Mettre à jour la pile](#).

Modèle et code source

Les personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) sont déployées dans votre compte de gestion après le lancement de votre AWS CloudFormation modèle. Vous pouvez télécharger [le modèle](#) depuis GitHub puis le lancer depuis [AWS CloudFormation](#).

Le customizations-for-aws-control-tower.template déploie les éléments suivants :

- Un AWS CodeBuild projet
- Un AWS CodePipeline projet
- Une EventBridge règle Amazon

- AWS Lambda fonctions
- Une file d'attente Amazon Simple Queue Service
- Un bucket Amazon Simple Storage Service avec un exemple de package de configuration
- AWS Step Functions

Note

Vous pouvez personnaliser le modèle en fonction de vos besoins spécifiques.

Référentiel de code source

Vous pouvez visiter notre [GitHub référentiel](#) pour télécharger les modèles et les scripts pour CfCT et pour partager les personnalisations de votre zone d'atterrissage avec d'autres personnes.

Déploiement automatique

Avant de lancer le déploiement automatique, passez en revue les [considérations](#). Suivez les step-by-step instructions de cette section pour configurer et déployer la solution dans votre compte de gestion AWS Control Tower.

Temps de déploiement : environ 15 minutes

Prérequis

Le CfCT doit être déployé dans votre compte de gestion AWS Control Tower et dans votre région d'origine AWS Control Tower. Si aucune zone d'atterrissage n'est configurée, reportez-vous à [Prise en main](#).

Étapes de déploiement

La procédure de déploiement du CfCT comprend deux étapes principales. Pour obtenir des instructions détaillées, suivez les liens pour chaque étape.

[Étape 1. Lancement de la pile](#)

- Lancez le CloudFormation modèle dans votre compte de gestion.
- Passez en revue les paramètres du modèle et ajustez-les si nécessaire.

Étape 2. Création d'un package personnalisé

- Créez un package de configuration personnalisé.

Important

Pour télécharger le AWS CloudFormation modèle approprié et lancer CfCT, suivez le GitHub lien indiqué dans cette section. Ne suivez pas les anciens liens vers des compartiments S3 précédemment spécifiés.

Étape 1. Lancement de la pile

Le CloudFormation modèle de cette section déploie les personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) dans votre compte.

Remarque

Vous êtes responsable du coût des AWS services utilisés pendant que vous utilisez CfCT. Pour en savoir plus, consultez [Cost](#).

1. Pour lancer Customizations for AWS Control Tower, [téléchargez le modèle depuis](#), GitHub puis lancez-le depuis [AWS CloudFormation](#).
2. Le modèle est lancé par défaut dans la région USA Est (Virginie du Nord). Pour lancer CfCT dans une autre AWS région, utilisez le sélecteur de région dans la barre de navigation de la console.

Note

Le CfCT doit être lancé dans la même région et sur le même compte que ceux où vous avez déployé votre zone d'atterrissage AWS Control Tower, à savoir votre région d'origine.

3. Sur la page Créer une pile, vérifiez que l'URL du modèle s'affiche correctement dans la zone de texte URL et choisissez Next.
4. Sur la page Spécifier les détails de la pile, attribuez un nom à votre pile CfCT.

5. Sous Paramètres, passez en revue les paramètres suivants et modifiez-les dans le modèle, si nécessaire.

Configuration du pipeline		
Paramètre	Par défaut	Description
Étape d'approbation du pipeline	No	Choisissez si vous souhaitez modifier la configuration du pipeline de l'étape d'approbation automatique par défaut à une étape d'approbation manuelle. Pour de plus amples informations, veuillez consulter the section called "Guide de personnalisation du CfCT" .
Adresse e-mail d'approbation du pipeline	<Optional Input>	Adresse e-mail pour les notifications d'approbation. Pour utiliser ce paramètre , vous devez définir le paramètre Étape d'approbation du pipeline sur Yes.
CodePipelineSource d'AWS	Amazon S3	La source d'AWS CodePipeline pour vous aider à sélectionner où stocker et configurer les personnalisations CfCT.

CodeCommit Configuration d'AWS		
Paramètre	Par défaut	Description
CodeCommitRéférentiel existant ?	No	Choisissez si vous souhaitez utiliser un dépôt CodeCommit Git existant. Si vous le souhaitezYes, vous devez définir le paramètre CodePipeline Source surAWS CodeCommit .
CodeCommit Nom du référentiel	custom-control-tower-configuration	Si vous fournissez le nom d'un dépôt Git existant, vous devez définir le CodeCommit référentiel existant ? Yesparamétrez et entrez le nom exact de ce référentiel.
CodeCommit Nom de la succursale	main	Branche Git dans laquelle le package de personnalisation est stocké. Pour utiliser ce paramètre, vous devez définir le paramètre CodePipeline Source surAWS CodeCommit .

CloudFormation StackSets Configuration		
Paramètre	Par défaut	Description
Type de simultanéité des régions	PARALLEL	Sélectionnez le type de simultanéité des StackSets opérations de déploiement dans les régions. Ce paramètre s'applique à la création, à la mise à jour et à la suppression de flux de travail. L'autre valeur autorisée est SEQUENTIAL .
Pourcentage maximal de simultanés	100	Pourcentage maximum de comptes dans lequel vous souhaitez effectuer cette opération simultanément. La valeur maximale autorisée est de 100. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options de fonctionnement du Stack Set .

CloudFormation StackSets Configuration		
Paramètre	Par défaut	Description
Pourcentage de tolérance aux défaillances	10	Pourcentage de comptes, par région, pour lesquels cette opération de stack peut échouer avant qu'AWS n' CloudFormation arrête l'opération dans cette région. La valeur minimale autorisée est 0 et la valeur maximale autorisée est 100. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options de fonctionnement du Stack Set .

- Choisissez Next (Suivant).
- Sur la page Configurer les options de pile, choisissez Suivant.
- Sur la page Vérification, vérifiez et confirmez les paramètres. N'oubliez pas de cocher la case indiquant que le modèle va créer les ressources Gestion des identités et des accès AWS (IAM).
- Sélectionnez Create stack (Créer une pile) pour déployer la pile.

Vous pouvez consulter l'état de la pile dans la CloudFormation console dans la colonne État. Vous devriez voir le statut CREATE_COMPLETE dans 15 minutes environ.

Étape 2. Création d'un package personnalisé

Avec la pile lancée, vous pouvez ajouter des personnalisations à votre zone d'atterrissage AWS Control Tower et à vos politiques de contrôle des services (SCPs) en personnalisant le package de configuration inclus. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un package personnalisé, reportez-vous au [Guide de personnalisation du CfCT](#).

 Remarque

Le pipeline ne s'exécute pas sans le téléchargement du package de configuration personnalisé.

Mettre à jour la pile

Si vous avez déjà déployé des personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT), suivez la procédure pour mettre à jour la AWS CloudFormation pile pour la dernière version du framework CfCT.

 Important

Avant de pouvoir effectuer la procédure suivante, vous devez télécharger le [dernier modèle depuis GitHub](#) un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Pour savoir comment démarrer avec Amazon S3, consultez [Getting started with Amazon S3](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

1. Connectez-vous à la [console AWS CloudFormation](#).
2. Sélectionnez vos personnalisations existantes pour la CloudFormation pile AWS Control Tower (CfCT), puis sélectionnez Mettre à jour.
3. Sous Prérequis — Préparer le modèle, sélectionnez Remplacer le modèle actuel.
4. Sous Spécifier le modèle, procédez comme suit :
 - a. Pour Source du modèle, sélectionnez Remplacer le modèle actuel.
 - b. Pour l'URL Amazon S3, entrez l'URL du modèle que vous avez précédemment chargé sur Amazon S3, puis choisissez Next. GitHub
 - c. Vérifiez que l'URL du modèle est correcte. Choisissez ensuite Next et Next à nouveau.
5. Sous Paramètres, passez en revue les paramètres du modèle et modifiez-les si nécessaire. Reportez-vous à [l'étape 1. Lancez la pile](#) pour obtenir des informations détaillées sur les paramètres.
6. Choisissez Next (Suivant).
7. Sur la page Configurer les options de pile, choisissez Suivant.

8. Sur la page Vérification, vérifiez et confirmez les paramètres. Assurez-vous de cocher la case indiquant que le modèle est susceptible de créer des ressources Gestion des identités et des accès AWS (IAM).
9. Choisissez Afficher l'ensemble de modifications et vérifiez les modifications.
10. Choisissez Mettre à jour la pile pour déployer la pile.

Vous pouvez consulter l'état de la pile dans la AWS CloudFormation console dans la colonne État. Vous devriez voir le statut UPDATE_COMPLETE dans 15 minutes environ.

Suppression d'un ensemble de piles

Vous pouvez supprimer un ensemble de piles si vous avez activé la suppression d'un ensemble de piles dans le fichier manifeste. Par défaut, le paramètre `enable_stack_set_deletion` est défini sur `false`. Dans cette configuration, aucune action n'est entreprise pour supprimer l'ensemble de piles associé lorsqu'une ressource est supprimée du fichier manifeste CFct.

Si vous modifiez la valeur de `enable_stack_set_deletion` to `true` dans le fichier manifeste, CFct supprime l'ensemble de piles et toutes ses ressources lorsque vous supprimez une ressource associée du fichier manifeste.

Cette fonctionnalité est prise en charge dans la version 2 du fichier manifeste.

Important

Lorsque vous définissez la valeur de `enable_stack_set_deletion` to pour la première fois `true`, la prochaine fois que vous invoquerez CfCT, TOUTES les ressources qui commencent par le préfixe `CustomControlTower-`, auxquelles est associée la balise `Key:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet` clé et qui ne sont pas déclarées dans le fichier manifeste sont préparées pour être supprimées.

Voici un exemple de définition de ce paramètre dans un `manifest.yaml` fichier :

```
version: 2021-03-15
region: us-east-1
enable_stack_set_deletion: true    #New opt-in functionality
```

```
resources:
  - name: demo_resource_1
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template
    deployment_targets:
      accounts:
        - 012345678912
    deploy_method: stack_set
    ...
  regions:
    - us-east-1
    - us-west-2

  - name: demo_resource_2
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template
    deployment_targets:
      accounts:
        - 012345678912
    deploy_method: stack_set
    ...
  regions:
    - us-east-1
    - eu-north-1
```

Configurer Amazon S3 comme source de configuration

Lorsque vous configurez des personnalisations pour AWS Control Tower, celui-ci stocke un fichier de configuration initiale, appelé `_custom-control-tower-configuration.zip` fichier, dans un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), nommé. `custom-control-tower-configuration-account-ID-region`

Remarque

Si vous choisissez de télécharger et de modifier ce fichier, n'oubliez pas de compresser les modifications, de les enregistrer sous un nouveau nom de fichier `custom-control-tower-configuration.zip`, puis de le télécharger à nouveau dans le même compartiment Amazon S3.

Le compartiment Amazon S3 est la source par défaut du pipeline. Lorsque les paramètres par défaut sont en place, le téléchargement d'un fichier zip de configuration sans le préfixe

de soulignement dans le nom du fichier vers le compartiment S3 lancera automatiquement le pipeline.

Le fichier zip est protégé par le [chiffrement côté serveur](#) (SSE) avec AWS Key Management Service (AWS KMS) et le [refus d'utilisation de](#) la clé KMS. Pour accéder au fichier zip, vous devez mettre à jour la politique des clés KMS afin de spécifier le ou les rôles auxquels l'accès doit être accordé. Le rôle peut être un rôle d'administrateur, un rôle d'utilisateur ou les deux. Suivez cette procédure :

1. Accédez à la [console AWS Key Management Service](#).
2. Dans Clés gérées par le client, sélectionnez CustomControlTowerKMSKey.
3. Sélectionnez l'onglet Politique clé. Sélectionnez ensuite Modifier.
4. Sur la page Modifier la politique relative aux clés, recherchez la section Autoriser l'utilisation de la clé dans le code et ajoutez l'une des autorisations suivantes :
 - Pour ajouter un rôle d'administration, procédez comme suit :

```
arn:aws:iam::<account-ID>:role/<administrator-role>
```
 - Pour ajouter un utilisateur :

```
arn:aws:iam::<account-ID>:user/<username>
```
5. Sélectionnez Save Changes (Enregistrer les modifications).
6. Accédez à la [console Amazon S3](#), recherchez le compartiment S3 contenant le fichier zip de configuration, puis sélectionnez Télécharger.
7. Apportez les modifications de configuration nécessaires au fichier manifeste et aux fichiers modèles. Pour plus d'informations sur la personnalisation des fichiers de manifeste et de modèle, consultez [la section called "Guide de personnalisation du CfCT"](#).
8. Téléchargez vos modifications :
 - a. Compressez les fichiers de configuration modifiés et nommez le fichier :custom-control-tower-configuration.zip.
 - b. Téléchargez le fichier sur Amazon S3 à l'aide de SSE avec la AWS KMS clé principale :.
CustomControlTowerKMSKey

Configurer en GitHub tant que source de configuration

Cette section explique comment déployer des personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) en GitHub tant que source. Le processus comporte trois étapes principales :

- Préparer un GitHub référentiel
- Création de la connexion par GitHub code
- Déployez la CloudFormation pile

Préparer un GitHub référentiel

Créez un référentiel dans votre GitHub compte, le nom par défaut utilisé dans le modèle est `custom-control-tower-configuration`. Envisagez de rendre le dépôt cible privé. Vous allez définir vos personnalisations dans un `yaml` fichier appelé `manifest.yaml` dans le [dossier de déploiement](#) du référentiel CfCT.

Le [guide de personnalisation de CfCT](#) fournit des conseils détaillés sur la création d'un `manifest.yaml` pour configurer vos personnalisations.

Création de la GitHub connexion

Depuis votre instance Developer Tools --Connections pour Github, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Créer une connexion et choisissez GitHub comme fournisseur
2. Choisissez Créer une connexion à une GitHub application, puis dans le champ Nom de la connexion, entrez GitHub CFCT ou le nom de votre choix
3. Sélectionnez Se connecter à, GitHub puis choisissez Installer une nouvelle application
4. Sélectionnez l' GitHub utilisateur ou l'organisation pour votre référentiel
5. Sous Accès au référentiel, choisissez Sélectionner uniquement les référentiels, puis sélectionnez le référentiel que vous avez créé précédemment et Enregistrez votre travail.
6. Notez l'ARN Code Connections : vous en aurez besoin lors du déploiement de la CloudFormation pile.

Déployez la CloudFormation pile

- Téléchargez le `custom-control-tower-initiation.template` fichier depuis le référentiel.

- Créez une nouvelle CloudFormation pile à l'aide du `custom-control-tower-initiation.template` fichier.
- Sous AWS CodePipeline Source, choisissez GitHub (via Code Connection).
- Sous GitHub Configuration, spécifiez les champs suivants :
 - Pour l'ARN de la connexion au code, fournissez l'ARN de la connexion au code
 - pour GitHub Utilisateur ou Organisation, indiquez le nom de l' GitHub utilisateur ou de l'organisation sous lequel vous avez créé le référentiel
 - Pour Nom GitHub du référentiel, entrez le nom du référentiel (par défaut, c'est) `custom-control-tower-configuration`
 - Dans le GitHub champ Nom de la branche, entrez le nom de la branche (par défaut) `main`

Collecte de métriques opérationnelles

Les personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) incluent une option permettant d'envoyer des métriques opérationnelles anonymes à AWS. AWS utilise ces données pour comprendre comment les clients utilisent le CfCT, ainsi que d'autres services et produits connexes. Lorsque la collecte de données est activée, les informations suivantes sont envoyées à AWS :

- ID de solution : identifiant de AWS solution
- ID unique (UUID) : identifiant unique généré aléatoirement pour chaque déploiement
- Horodatage : horodatage de la collecte de données
- Nombre d'exécutions de la machine à états : compte de manière incrémentielle le nombre de fois que cette machine à états s'exécute
- Version du manifeste : version du manifeste utilisée dans la configuration

Note

AWS est propriétaire des données qu'il collecte. La collecte de données est soumise à la [AWS Politique de confidentialité](#).

Pour refuser l'envoi de mesures opérationnelles anonymes à AWS, effectuez l'une des tâches suivantes :

- Mettez à jour la section de mappage des AWS CloudFormation modèles comme suit :

à partir de

```
AnonymousData:  
  SendAnonymousData:  
    Data: Yes
```

sur

```
AnonymousData:  
  SendAnonymousData:  
    Data: No
```

- Une fois CfCT déployé, recherchez la clé du paramètre **/org/primary/metrics_flag** SSM dans la console Parameter Store et mettez à jour la valeur en. **No**

Guide de personnalisation du CfCT

Le guide Customizations for AWS Control Tower (CfCT) s'adresse aux administrateurs, aux DevOps professionnels, aux éditeurs de logiciels indépendants, aux architectes d'infrastructures informatiques et aux intégrateurs de systèmes qui souhaitent personnaliser et étendre leurs environnements AWS Control Tower pour leur entreprise et leurs clients. Il fournit des informations sur la personnalisation et l'extension de l'environnement AWS Control Tower avec le package de personnalisation CfCT.

Note

Pour déployer et configurer (CfCT), vous devez déployer et traiter un package de configuration via AWS CodePipeline. Les sections suivantes décrivent le processus en détail.

Vue d'ensemble du pipeline de code

Le package de configuration nécessite Amazon Simple Storage Service (Amazon S3 AWS CodePipeline) et. Le package de configuration contient les éléments suivants :

- Un fichier manifeste
- Un ensemble de modèles d'accompagnement

- Autres fichiers JSON pour décrire et implémenter les personnalisations de votre environnement AWS Control Tower

Par défaut, le package `_custom-control-tower-configuration.zip` de configuration est chargé dans un compartiment Amazon S3 avec la convention de dénomination suivante :

`custom-control-tower-configuration-accountID-region`.

Note

Par défaut, CfCT crée un compartiment Amazon S3 pour stocker la source du pipeline. La plupart des clients conservent cette valeur par défaut. Si vous avez un AWS CodeCommit dépôt existant, vous pouvez modifier l'emplacement de la source pour le placer AWS CodeCommit dans votre dépôt. Pour plus d'informations, voir [Modifier un pipeline CodePipeline dans](#) le guide de AWS CodePipeline l'utilisateur.

Le fichier manifeste est un fichier texte qui décrit les AWS ressources que vous pouvez déployer pour personnaliser votre zone de landing zone. CodePipeline effectue les tâches suivantes :

- extrait le fichier manifeste, l'ensemble de modèles qui l'accompagne et les autres fichiers JSON
- effectue des validations de manifestes et de modèles
- invoque des sections du fichier manifeste CFct pour exécuter des étapes de [pipeline](#) spécifiques.

Lorsque vous mettez à jour le package de configuration en personnalisant le fichier manifeste et en supprimant le trait de soulignement (`_`) du nom du fichier de configuration, il démarre automatiquement. AWS CodePipeline

N'oubliez pas le soulignement

Le nom du fichier d'exemple de package de configuration commence par un trait de soulignement (`_`) afin qu'il ne AWS CodePipeline soit pas automatiquement déclenché. Lorsque vous avez terminé la personnalisation du package de configuration, téléchargez le fichier `custom-control-tower-configuration.zip` sans le trait de soulignement (`_`) afin de déclencher le déploiement dans AWS CodePipeline.

AWS CodePipeline étapes

Le pipeline CfCT nécessite plusieurs AWS CodePipeline étapes pour implémenter et mettre à jour votre environnement AWS Control Tower.

1. Étape source

L'étape source est la phase initiale. Votre package de configuration personnalisé lance cette étape du pipeline. La source AWS CodePipeline peut être un compartiment Amazon S3 ou un AWS CodeCommit référentiel dans lequel le package de configuration peut être hébergé.

2. Étape de construction

La phase de construction nécessite AWS CodeBuild de valider le contenu du package de configuration. Ces vérifications incluent le test de la syntaxe et du schéma du `manifest.yaml` fichier, ainsi que de tous les CloudFormation modèles inclus dans le package ou hébergés à distance, à l'aide de `CloudFormation validate-template etcfn_nag`. Si le fichier manifeste et les CloudFormation modèles réussissent les tests, le pipeline passe à l'étape suivante. Si les tests échouent, vous pouvez consulter les CodeBuild journaux pour identifier le problème et modifier le fichier source de configuration selon vos besoins.

3. Étape d'approbation manuelle (en option)

L'étape d'approbation manuelle est facultative. Si vous activez cette étape, elle fournit un contrôle supplémentaire sur le pipeline de configuration. Il suspend le pipeline pendant le déploiement, jusqu'à ce qu'une approbation soit donnée. Vous pouvez opter pour l'approbation manuelle en modifiant le paramètre Étape d'approbation du pipeline sur Oui lorsque vous lancez la pile.

4. Étape politique

L'étape de la politique invoque la machine d'état de la politique de contrôle des services (SCP) ou de la politique de contrôle des ressources (RCP) pour appeler AWS Organizations APIs `create or. SCPs RCPs`

5. CloudFormation étape de la ressource

L'étape CloudFormation des ressources appelle la machine d'état du stack set pour déployer les ressources spécifiées dans la liste des comptes ou des unités organisationnelles (OUs), que vous avez fournies dans le fichier manifeste. La machine d'état crée les CloudFormation ressources dans l'ordre dans lequel elles sont spécifiées dans le fichier manifeste. Pour spécifier une dépendance aux ressources, organisez l'ordre dans lequel les ressources sont spécifiées dans le fichier

manifeste. L'ordre des ressources dans le fichier manifeste est le seul moyen de spécifier une dépendance.

Définition d'une configuration personnalisée

Vous allez définir votre configuration AWS Control Tower personnalisée à l'aide du fichier manifeste CFct, de l'ensemble de modèles qui l'accompagne et d'autres fichiers JSON. Vous allez emballer ces fichiers dans une structure de dossiers et les placer dans le compartiment Amazon S3 sous forme de .zip fichier, comme indiqué dans l'exemple de code suivant.

Structure de dossier de configuration personnalisée

```
- manifest.yaml
- policies/                                [optional]
  - service control policies files (*.json)
- templates/                              [optional]
  - template files for AWS CloudFormation Resources (*.template)
```

L'exemple précédent décrit la structure d'un dossier de configuration personnalisé. La structure des dossiers reste la même, que vous choisissiez Amazon S3 ou un AWS CodeCommit référentiel comme emplacement de stockage source. Si vous choisissez Amazon S3 comme stockage source, compressez tous les dossiers et fichiers dans un `custom-control-tower-configuration.zip` fichier et chargez uniquement le .zip fichier dans le compartiment Amazon S3 désigné.

Note

Si vous en utilisez AWS CodeCommit, placez les fichiers dans le référentiel sans les compresser.

Le fichier manifeste CFct

Le `manifest.yaml` fichier CFCT est un fichier texte qui décrit vos AWS ressources. L'exemple suivant montre la structure du fichier manifeste CFct.

```
---
region: String
version: 2021-03-15
```

```
resources:  
  #set of CloudFormation resources, SCP policies, or RCP policies  
  ...
```

Comme indiqué dans l'exemple de code précédent, les deux premières lignes du fichier manifeste spécifient les valeurs de la région et les mots clés de version. Voici les définitions de ces mots clés.

region — Chaîne de texte pour la région par défaut d'AWS Control Tower. Cette valeur doit être un nom de AWS région valide (tel que `us-east-1`, `eu-west-1`, `ouap-southeast-1`). La région d'origine d'AWS Control Tower est la région par défaut lorsque vous créez des ressources AWS Control Tower personnalisées (telles que CloudFormation StackSets), sauf si une région plus spécifique aux ressources est spécifiée.

```
region: your-home-region
```

version — Numéro de version du schéma du manifeste. La dernière version prise en charge est le 15/03/2021.

```
version: 2021-03-15
```

Note

Nous vous recommandons vivement d'utiliser la dernière version. Pour mettre à jour les propriétés du manifeste dans la dernière version, reportez-vous à [Mises à niveau de version pour le manifeste CfCT](#).

Le mot clé suivant présenté dans l'exemple précédent est le mot clé `resources`. La section des ressources du fichier manifeste est hautement structurée. Il contient une liste détaillée des AWS ressources, qui seront déployées automatiquement par le pipeline CfCT. Ces descriptions des ressources et de leurs paramètres disponibles sont données dans la section suivante.

La section des ressources du fichier manifeste CfCT

Cette rubrique décrit la section des ressources du fichier manifeste CfCT, dans laquelle vous allez définir les ressources requises pour vos personnalisations. Cette section du fichier manifeste CfCT commence au niveau des ressources du mot clé et se poursuit jusqu'à la fin du fichier.

La section des ressources du fichier manifeste indique le ou CloudFormation StackSets le type AWS Organizations SCPs de RCPs CfCT déployé automatiquement via le pipeline de code. Vous pouvez créer des listes OUs, des comptes et des régions pour déployer des instances de stack.

Les instances Stack sont déployées au niveau du compte plutôt qu'au niveau de l'unité d'organisation. SCPs et RCPs sont déployés au niveau de l'UO. Pour plus d'informations, voir [Création de vos propres personnalisations](#).

L'exemple de modèle suivant décrit les entrées possibles disponibles pour la section des ressources du fichier manifeste.

```
resources: # List of resources
  - name: [String]
    resource_file: [String] [Local File Path, S3 URI, S3 URL]
    deployment_targets: # account and/or organizational unit names
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - 012345678912
        - AccountName1
      organizational_units: #array of strings
        - OuName1
        - OuName2
    deploy_method: scp | stack_set | rcp
    parameters: # List of parameters [SSM, Alfred, Values]
      - parameter_key: [String]
        parameter_value: [String]
    export_outputs: # list of ssm parameters to store output values
      - name: /org/member/test-ssm/app-id
        value: ${output_ApplicationId}
    regions: #list of strings
      - [String]
```

Le reste de cette rubrique fournit des définitions détaillées pour les mots clés présentés dans l'exemple de code précédent.

name — Le nom associé au CloudFormation StackSets. La chaîne que vous fournissez attribue un nom plus convivial à un ensemble de piles.

- Type : chaîne
- Obligatoire : oui
- Valeurs valides : a-z, A-Z, 0-9 et tiret (-). Le nom doit commencer par un caractère alphabétique.

description — Description de la ressource.

- Type : chaîne
- Obligatoire : non

resource_file — Ce fichier peut être spécifié comme l'emplacement relatif du fichier manifeste, une URI ou une URL Amazon S3 pointant vers un CloudFormation modèle ou une politique de contrôle des AWS Organizations services en JSON pour la création de CloudFormation ressources, SCPs ou RCPs

- Type : chaîne
- Obligatoire : oui

1. L'exemple suivant montre le resource_file, donné comme emplacement relatif du fichier de ressources dans le package de configuration.

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: templates/custom-security.template
```

2. L'exemple suivant montre le fichier de ressources fourni sous forme d'URI Amazon S3

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: s3://amzn-s3-demo-bucket/[key-name]
```

3. L'exemple suivant montre le fichier de ressources fourni sous forme d'URL HTTPS Amazon S3.

```
resources:
  - name: SecurityRoles
    resource_file: https://bucket-name.s3.Region.amazonaws.com/key-name
```

Note

Si vous fournissez une URL Amazon S3, vérifiez que la politique du compartiment autorise l'accès en lecture au compte de gestion AWS Control Tower à partir duquel vous déployez CfCT. Si vous fournissez une URL HTTPS Amazon S3, vérifiez que le chemin utilise la

notation par points. Par exemple, `S3.us-west-1`. CfCT ne prend pas en charge les points de terminaison contenant un tiret entre S3 et la région, tels que `S3-us-west-2`

4. L'exemple suivant montre une politique de compartiment Amazon S3 et un ARN dans lequel les ressources sont stockées.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:root"},
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::my-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Vous allez remplacer la *AccountId* variable illustrée dans l'exemple par l'ID de AWS compte du compte de gestion qui déploie CfCT. Pour plus d'exemples, reportez-vous aux exemples de [politiques relatives aux compartiments](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

paramètres — Spécifie le nom et la valeur des CloudFormation paramètres.

- Type MapList :
- Obligatoire : non

La section des paramètres contient des paires de key/value paramètres. Le pseudo-modèle suivant décrit la section des paramètres.

```
parameters:
  - parameter_key: [String]
    parameter_value: [String]
```

- `parameter_key` — La clé associée au paramètre.
 - Type : chaîne

- Obligatoire : Oui (sous la propriété des paramètres)
- Valeurs valides : a-z, A-Z et 0-9
- `parameter_value` — La valeur d'entrée associée au paramètre.
 - Type : chaîne
 - Obligatoire : Oui (sous la propriété des paramètres)

`deploy_method` — Méthode de déploiement pour déployer des ressources dans le compte.

Actuellement, `deploy_method` prend en charge le déploiement de ressources à l'aide de `stack_set` de déploiement des ressources via CloudFormation StackSets, de `sc`option si vous déployez SCPs ou de `rc`option si vous déployez RCPs

- Type : chaîne
- Valeurs Valides : `stack_set` | `scp` | `rcp`
- Obligatoire : oui

`deployment_targets` — Liste des comptes ou des unités organisationnelles (OUs), dans lesquels CfCT déploiera les CloudFormation ressources, spécifiées sous forme de comptes ou d'unité_organisations.

Note

Si vous souhaitez déployer un SCP ou un RCP, la cible doit être une unité d'organisation et non un compte.

- Type : liste de chaînes `account_name` ou `account_number` pour indiquer que cette ressource sera déployée dans la liste de comptes donnée, ou `OU_names` pour indiquer que cette ressource sera déployée dans la liste d'unités d'organisation donnée.
- Obligatoire : au moins un des comptes ou unité_organisations

- comptes :

Type : liste de chaînes `account_name` ou `account_number` pour indiquer que cette ressource sera déployée dans la liste de comptes donnée.

- unités_organisationnelles :

Type : liste de chaînes OU names indiquant que cette ressource sera déployée dans une liste d'unités d'organisation donnée. Si vous fournissez une UO qui ne contient pas de comptes et que la propriété `accounts` n'est pas ajoutée, CFct crée uniquement le stack set.

 Note

L'ID du compte de gestion de l'organisation n'est pas une valeur autorisée. CfCT ne prend pas en charge le déploiement d'instances de stack dans le compte de gestion de l'organisation, par défaut. Si vous avez un cas d'utilisation particulier, consultez [Root OU](#).

`export_outputs` — Liste des name/value paires indiquant les clés de paramètres SSM. Ces clés de paramètres SSM vous permettent de stocker les sorties du modèle dans le magasin de paramètres SSM. La sortie est destinée à être consultée par d'autres ressources, définies précédemment dans le fichier manifeste.

```
export_outputs: # List of SSM parameters
  - name: [String]
    value: [String]
```

- Type : Liste des paires de clés de nom et de valeur. Le nom contient la name chaîne d'une clé de magasin de paramètres SSM et la valeur contient la value chaîne du paramètre.
- Valeurs valides : Toute chaîne ou `$(output_CfnOutput-Logical-ID)` variable *CfnOutput-Logical-ID* correspondant à la variable de sortie du modèle. Pour plus d'informations sur la section Sorties d'un CloudFormation modèle, voir [Sorties](#) dans le guide de CloudFormation l'utilisateur.
- Obligatoire : non

Par exemple, l'extrait de code suivant stocke la variable de VPCID sortie du modèle dans la clé de paramètre SSM nommée. `/org/member/audit/vpc_id`

```
export_outputs: # List of SSM parameters
  - name: /org/member/audit/VPC-ID
    value: $(output_VPCID)
```

 Note

Le nom de la clé `export_outputs` peut contenir une valeur autre que `output`. Par exemple, si le nom est `org/environment-name`, la valeur peut être `production`.

régions — Liste des régions dans lesquelles CfCT déploiera les instances de CloudFormation stack.

- Type : Toute liste de noms de régions AWS commerciales, pour indiquer que cette ressource sera déployée dans la liste de régions donnée. Si ce mot clé n'existe pas dans le fichier manifeste, les ressources sont déployées uniquement dans la région d'origine.
- Obligatoire : non

Root OU

CfCT prend en charge Root en tant que valeur pour une unité organisationnelle (OU) `organizational_units` dans la version V2 du manifeste (2021-03-15).

- Si vous choisissez la méthode de déploiement de `scp` ou `rcp`, lorsque vous ajoutez Root sous `organizational_units`, AWS Control Tower applique les politiques à tous les éléments situés OUs sous le root. Si vous choisissez la méthode de déploiement `stack_set`, lorsque vous ajoutez Root sous `organizational_units`, CfCT déploie les stack sets dans tous les comptes sous Root inscrits dans AWS Control Tower, à l'exception du compte de gestion.
- Conformément aux bonnes pratiques d'AWS Control Tower, le compte de gestion est uniquement destiné à gérer les comptes des membres et à des fins de facturation. N'exécutez pas de charges de travail de production dans le compte de gestion AWS Control Tower.

Conformément aux directives relatives aux meilleures pratiques, le déploiement d'AWS Control Tower place le compte de gestion sous l'unité d'organisation racine, afin qu'il dispose d'un accès complet et n'utilise pas de ressources supplémentaires. Pour cette raison, le `AWSControlTowerExecution` rôle n'est pas déployé sur le compte de gestion.

- Nous vous recommandons de suivre ces bonnes pratiques pour le compte de gestion. Si vous avez un cas d'utilisation spécifique qui vous oblige à déployer des stacksets dans le compte de gestion, incluez les comptes comme cible de déploiement et spécifiez le compte de gestion. Dans le cas contraire, n'incluez pas les comptes comme cible de déploiement. Vous devez créer les ressources manquantes, y compris les rôles IAM requis, dans le compte de gestion.

Pour déployer des stacksets dans le compte de gestion, incluez-les accounts comme cible de déploiement et spécifiez le compte de gestion. Dans le cas contraire, n'incluez pas les comptes comme cible de déploiement.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:

  ...truncated...

  deployment_targets:
    organizational_units:
      - Root
```

Note

La fonctionnalité Root OU n'est prise en charge que dans la version V2 du fichier manifeste (2021-03-15). Si vous ajoutez Root en tant qu'unité d'`organizational_units` organisation ci-dessous, n'en ajoutez aucune autre OUs.

UO imbriquée

CfCT prend en charge la liste d'un ou plusieurs éléments imbriqués OUs sous le `organizational_units` mot clé dans la version V2 du manifeste (2021-03-15).

Un chemin complet (à l'exception de la racine) pour l'unité d'organisation imbriquée est requis, en utilisant deux points comme séparateur entre les deux OUs. Pour la méthode de déploiement `scp` ou `rcp`, AWS Control Tower déploie les SCPs ou RCPs vers la dernière unité organisationnelle du chemin d'unité d'organisation imbriqué. Pour ce qui est de la méthode de déploiement `stack_set`, AWS Control Tower déploie les ensembles de piles sur tous les comptes situés sous la dernière unité organisationnelle du chemin d'unité d'organisation imbriqué.

Par exemple, considérez le chemin `OUName1:OUName2:OUName3`. La dernière unité d'organisation du chemin est `OUName3`. CfCT déploie les ensembles SCPs or RCPs to `OUName3` et `stack` uniquement sur tous les comptes situés directement en dessous `OUName3`.

```
---
```

```
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:

  ...truncated...

  deployment_targets:
    organizational_units:
      - OuName1:OuName2:OuName3
```

Note

La fonctionnalité d'unité d'organisation imbriquée n'est prise en charge que dans la version V2 du fichier manifeste (15/03/2021).

Créez vos propres personnalisations

Pour créer vos propres personnalisations, vous pouvez modifier le `manifest.yaml` fichier CFct en ajoutant ou en mettant à jour des politiques de contrôle des services (SCPs), des politiques de contrôle des ressources (RCPs) et CloudFormation des ressources. Pour les ressources qui doivent être déployées, vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes et OUs. Vous pouvez ajouter ou modifier les modèles dans les dossiers du package, créer vos propres dossiers et référencer les modèles ou les dossiers du `manifest.yaml` fichier.

Cette section explique les deux principales étapes de la création de vos propres personnalisations :

- comment configurer votre propre package de configuration pour les politiques de contrôle des services
- comment configurer votre propre package de configuration pour les ensembles de AWS CloudFormation piles

Configurez un package de configuration pour SCPs ou RCPs

Cette section explique comment créer un package de configuration pour les politiques de contrôle des services (SCPs) ou les politiques de contrôle des ressources (RCPs). Les deux parties principales de ce processus sont (1) la préparation du fichier manifeste CFct et (2) la préparation de la structure de dossiers.

Étape 1 : Modifier le fichier manifest.yaml

Utilisez le `manifest.yaml` fichier d'exemple comme point de départ. Entrez toutes les configurations nécessaires. Ajoutez les `deployment_targets` détails `resource_file` et.

L'extrait suivant montre le fichier manifeste par défaut.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: []
```

La valeur pour `region` est ajoutée automatiquement lors du déploiement. Il doit correspondre à la région dans laquelle vous avez déployé CfCT. Cette région doit être identique à la région AWS Control Tower.

Pour ajouter un SCP ou un RCP personnalisé dans le `example-configuration` dossier du package zip stocké dans le compartiment Amazon S3, ouvrez le `example-manifest.yaml` fichier et commencez à le modifier.

```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources:
  - name: test-preventive-controls
    description: To prevent from deleting or disabling resources in member accounts
    resource_file: policies/preventive-controls.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
        - OUName1
        - OUName2

...truncated...
```

L'extrait suivant montre un exemple de fichier manifeste personnalisé. Vous pouvez ajouter plusieurs politiques lors d'une seule modification.

```
---
```

```
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:
  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp / rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
        - OUName1
        - OUName2
```

Étape 2 : Création d'une structure de dossiers

Vous pouvez ignorer cette étape si vous utilisez une URL Amazon S3 pour le fichier de ressources et si vous utilisez des paramètres par key/value paires.

Vous devez inclure une politique SCP ou une politique RCP au format JSON pour prendre en charge le manifeste, car le fichier manifeste fait référence au fichier JSON. Assurez-vous que les chemins des fichiers correspondent aux informations de chemin fournies dans le fichier manifeste.

- Un fichier JSON de politique contient le SCPs ou RCPs vers lequel le déploiement doit être effectué OUs.

L'extrait suivant montre la structure des dossiers de l'exemple de fichier manifeste.

```
- manifest.yaml
- policies/
  - block-s3-public.json
```

L'extrait suivant est un exemple de fichier de régulation `block-s3-public.json`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GuardPutAccountPublicAccessBlock",
```

```
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
  }
]
```

Configurez un package de configuration pour CloudFormation StackSets

Cette section explique comment configurer un package de configuration pour CloudFormation StackSets. Les deux parties principales de ce processus sont les suivantes : (1) préparer le fichier manifeste et (2) mettre à jour la structure des dossiers.

Étape 1 : modifier le fichier manifeste existant

Ajoutez les nouvelles CloudFormation StackSets informations au fichier manifeste que vous avez modifié précédemment.

Juste pour examen, l'extrait suivant contient le même fichier manifeste personnalisé que celui affiché précédemment pour configurer un package de configuration pour SCPs ou RCPs. Vous pouvez maintenant modifier davantage ce fichier pour inclure les détails de vos ressources.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:

  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp | rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
      - OUName1
      - OUName2
```

L'extrait suivant montre un exemple de fichier manifeste modifié contenant les ressources détails. L'ordre de ressources détermine l'ordre d'exécution pour créer des ressources dépendances. Vous pouvez modifier l'exemple de fichier manifeste suivant en fonction des besoins de votre entreprise.


```
---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

...truncated...

resources:
  - name: stackset-1
    resource_file: templates/create-ssm-parameter-keys-1.template
    parameters:
      - parameter_key: parameter-1
        parameter_value: value-1
    deploy_method: stack_set
    deployment_targets:
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - account number or account name
        - 123456789123
      organizational_units: #array of strings, ou ids, ou-xxxx
        - OuName1
        - OUName2
    export_outputs:
      - name: /org/member/test-ssm/app-id
        value: ${output_ApplicationId}
    regions:
      - region-name

  - name: stackset-2
    resource_file: s3://bucket-name/key-name
    parameters:
      - parameter_key: parameter-1
        parameter_value: value-1
    deploy_method: stack_set
    deployment_targets:
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - account number or account name
        - 123456789123
      organizational_units: #array of strings
        - OuName1
        - OUName2
    regions:
      - region-name
```

L'exemple suivant montre que vous pouvez ajouter plusieurs CloudFormation ressources dans le fichier manifeste.

```
---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources:
  - name: block-s3-public-access
    description: To S3 buckets to have public access
    resource_file: policies/block-s3-public.json
    deploy_method: scp / rcp
    #Apply to the following OU(s)
    deployment_targets:
      organizational_units: #array of strings
        - Custom
        - Sandbox

  - name: transit-network
    resource_file: templates/transit-gateway.template
    parameter_file: parameters/transit-gateway.json
    deploy_method: stack_set
    deployment_targets:
      accounts: # array of strings, [0-9]{12}
        - Prod
        - 123456789123 #Network
      organizational_units: #array of strings
        - Custom
    export_outputs:
      - name: /org/network/transit-gateway-id
        value: ${output_TransitGatewayID}
    regions:
      - us-east-1
```

Étape 2 : mise à jour de la structure des dossiers

Lorsque vous mettez à jour la structure des dossiers, vous pouvez inclure tous les fichiers CloudFormation modèles de support et les fichiers de politique SCP ou RCP présents dans le fichier manifeste. Vérifiez que les chemins des fichiers correspondent à ceux fournis dans le fichier manifeste.

- Un fichier modèle contient les AWS ressources à déployer dans OUs et les comptes.

- Un fichier de régulation contient les paramètres d'entrée utilisés dans le fichier modèle.

L'exemple suivant montre la structure de dossiers de l'exemple de fichier manifeste créé à [l'étape 1](#).

```
- manifest.yaml
- policies/
  - block-s3-public.json
- templates/
  - transit-gateway.template
```

L'assistant « alfred » et les fichiers de CloudFormation paramètres

CfCT vous fournit un mécanisme connu sous le nom d'assistant Alfred pour obtenir la valeur d'une clé de [magasin de paramètres SSM](#) définie dans le modèle. CloudFormation À l'aide de l'assistant Alfred, vous pouvez utiliser des valeurs stockées dans le magasin de paramètres SSM sans mettre à jour le CloudFormation modèle. Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce qu'un CloudFormation modèle ?](#) dans le guide de CloudFormation l'utilisateur.

Important

L'assistant Alfred a deux limites. Les paramètres ne sont disponibles que dans la région d'origine du compte de gestion AWS Control Tower. Il est recommandé d'envisager de travailler avec des valeurs qui ne changent pas d'une instance de pile à l'autre. Lorsque l'assistant « alfred » récupère les paramètres, il choisit une instance de pile aléatoire dans l'ensemble de piles qui exporte la variable.

Exemple

Supposons que vous disposiez de deux ensembles de CloudFormation piles. Le Stack set 1 possède une instance de stack et se déploie sur un compte dans une région. Il crée un Amazon VPC et des sous-réseaux dans une zone de disponibilité, et le VPC ID et subnet ID doit être transmis au stack set 2 sous forme de valeurs de paramètres. Avant que le VPC ID et subnet ID puisse être transmis à l'ensemble de piles 2, le VPC ID et subnet ID doit être stocké dans le jeu de piles 1 à l'aide de `AWS::SSM::Parameter`. Pour plus d'informations, consultez [AWS::SSM::Parameter](#) dans le Guide de l'utilisateur CloudFormation .

CloudFormation set de piles 1 :

Dans l'extrait suivant, l'assistant Alfred peut obtenir des valeurs pour et à subnet ID partir du magasin de paramètres VPC ID et les transmettre en entrée à la StackSet machine à états.

```
VpcIdParameter:
  Type: AWS::SSM::Parameter
  Properties:
    Name: '/stack_1/vpc/id'
    Description: Contains the VPC id
    Type: String
    Value: !Ref MyVpc

SubnetIdParameter:
  Type: AWS::SSM::Parameter
  Properties:
    Name: '/stack_1/subnet/id'
    Description: Contains the subnet id
    Type: String
    Value: !Ref MySubnet
```

CloudFormation set de 2 piles :

L'extrait montre les paramètres spécifiés dans le fichier de CloudFormation pile 2. `manifest.yaml`

```
parameters:
  - parameter_key: VpcId
    parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id]
  - parameter_key: SubnetId
    parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/subnet/id]
```

CloudFormation Stack Set 2.1 :

L'extrait montre que vous pouvez répertorier les `alfred_ssm` propriétés pour prendre en charge les paramètres de type. `CommaDelimitedList` Pour plus d'informations, consultez [Parameters](#) dans le Guide de l'utilisateur CloudFormation .

```
parameters:
  - parameter_key: VpcId # Type: String
    parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id']
  - parameter_key: SubnetId # Type: String
    parameter_value: $[ alfred_ssm_/stack_1/subnet/id']
  - parameter_key: AvailablityZones # Type: CommaDelimitedList
```

```
parameter_value:
- "$[alfred_ssm_/availability_zone_1]"
- "$[alfred_ssm_/availability_zone_2]"
```

Schéma JSON pour le package de personnalisation

Le schéma JSON du package de personnalisation pour CfCT se trouve dans le [référentiel de code source sur GitHub](#). Vous pouvez utiliser le schéma avec la plupart de vos outils de développement préférés, et vous le trouverez peut-être utile pour réduire les erreurs lorsque vous créez votre propre `manifest.yaml` fichier CFct.

Mises à niveau de version pour le manifeste CfCT

Pour plus d'informations sur la dernière version de Customizations for AWS Control Tower (CfCT), consultez le [CHANGELOG.mdfichier](#) dans le GitHub référentiel.

Warning

La version 2.2.0 de Customizations for AWS Control Tower (CfCT) a introduit un schéma de manifeste cFCT (version 2021-03-15) pour s'aligner sur le service associé. AWS APIs Le schéma du manifeste permet à un seul fichier `manifest.yaml` de gérer les ressources prises en charge (CloudFormation modèles SCPs, et RCPs) via des flux de travail découplés. DevOps

Nous vous recommandons vivement de mettre à jour le schéma du manifeste CfCT de la version 2020-01-01 à la version 2021-03-15 ou ultérieure.

CfCT continue de prendre en charge les versions 2021-03-15 et 2020-01-01 du fichier. `manifest.yaml` Aucune modification de votre configuration existante n'est requise.

Cependant, la version 2020-01-01 est en fin de support. Nous ne fournissons plus de mises à jour ni n'ajoutons d'améliorations à la version 2020-01-01. Les fonctionnalités de l'unité d'organisation racine et de l'unité d'organisation imbriquée ne sont pas prises en charge dans la version 2020-01-01.

Propriétés obsolètes dans la version du manifeste CfCT 2021-03-15 :

```
organization_policies
policy_file
```

```
apply_to_accounts_in_ou  
  
cloudformation_resources  
template_file  
deploy_to_account  
deploy_to_ou  
ssm_parameters
```

Étapes de mise à niveau obligatoires du CfCT

Lorsque vous passez à la version du schéma de manifeste CfCT version 2021-03-15, voici les modifications que vous devez apporter pour mettre à jour vos fichiers. Les sections suivantes décrivent les modifications obligatoires et recommandées pour la transition.

Politiques des organisations

1. Déplacez le SCPs ou RCPs sous `organization_policies` sous les nouvelles ressources de propriété.
2. Remplacez la propriété `policy_file` par la nouvelle propriété `resource_file`.
3. Remplacez `apply_to_accounts_in_ou` par la nouvelle propriété `deployment_targets`. La liste des unités d'organisation doit être définie sous la sous-propriété `organizational_units`. La sous-propriété `accounts` n'est pas prise en charge pour les politiques des organisations.
4. Ajoutez une nouvelle propriété `deploy_method` avec la valeur `scp` ou `rcp`.

CloudFormation ressources

1. Déplacez les CloudFormation ressources sous `cloudformation_resources` sous les nouvelles ressources de propriété.
2. Remplacez la propriété `template_file` par la nouvelle propriété `resource_file`.
3. Remplacez le `deploy_to_ou` par la nouvelle propriété `deployment_targets`. La liste des unités d'organisation doit être définie sous la sous-propriété `organizational_units`.
4. Remplacez le paramètre `deploy_to_accounts` par la nouvelle propriété `deployment_targets`. La liste des comptes doit être définie sous les comptes de sous-propriétés.
5. Remplacez la propriété `ssm_parameters` par la nouvelle propriété `export_outputs`.

Étapes de mise à niveau du CfCT hautement recommandées

CloudFormation paramètres

1. Remplacez la propriété `parameter_file` par de nouveaux paramètres de propriété.
2. Supprimez le chemin du fichier dans la valeur de la propriété `parameter_file`.
3. Copiez la clé et la valeur du paramètre à partir du fichier JSON de paramètre existant dans le nouveau format de la propriété des paramètres. Cela vous aidera à les gérer dans le fichier manifeste.

Note

La propriété `parameter_file` est prise en charge dans la version du manifeste CFct 2021-03-15.

Mise en réseau dans AWS Control Tower

AWS Control Tower fournit un support de base pour la mise en réseau via VPCs.

Si la configuration ou les fonctionnalités par défaut du VPC AWS Control Tower ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez utiliser d'autres AWS services pour configurer votre VPC. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS Control Tower, consultez la section [Création d'une infrastructure AWS réseau multi-VPC évolutive et sécurisée](#). VPCs

AWS Control Tower prend en charge IPv4 et établit IPv6 des protocoles, via des adresses IP à double pile. Pour plus d'informations, consultez les sections [Points de terminaison et quotas AWS Control Catalog](#) et [Points de terminaison et quotas AWS Control Tower](#).

Rubriques en relation

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'AWS Control Tower lorsque vous inscrivez des comptes existants VPCs, consultez [Inscrivez des comptes existants avec VPCs](#).
- Avec Account Factory, vous pouvez provisionner des comptes qui incluent un VPC AWS Control Tower, ou vous pouvez provisionner des comptes sans VPC. Pour plus d'informations sur la façon de supprimer le VPC AWS Control Tower ou de configurer des comptes AWS Control Tower sans VPC, consultez. [Procédure pas à pas : configurer AWS Control Tower sans VPC](#)
- Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de compte pour VPCs, consultez la [documentation d'Account Factory sur la](#) mise à jour d'un compte.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du réseau et VPCs dans AWS Control Tower, consultez la section relative à la [mise en réseau](#) sur la page d'informations connexes de ce guide de l'utilisateur.

VPCs et AWS régions dans AWS Control Tower

Lors de la création d'un compte, un VPC AWS par défaut est AWS créé dans chaque région, même dans les régions que vous ne gérez pas avec AWS Control Tower. Ce VPC par défaut n'est pas le même qu'un VPC créé par AWS Control Tower pour un compte provisionné, mais le AWS VPC par défaut dans une région non gouvernée peut être accessible aux utilisateurs IAM.

Les administrateurs peuvent activer le refus de contrôle par région, afin que vos utilisateurs finaux ne soient pas autorisés à se connecter à un VPC dans une région prise en charge par AWS Control Tower mais en dehors de vos régions gouvernées. Pour configurer le refus de contrôle par région,

rendez-vous sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage et sélectionnez Modifier les paramètres.

Le refus de contrôle de la région bloque les appels d'API vers la plupart des services non gouvernés Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez la section [Refuser l'accès AWS en fonction de la demande Région AWS](#).

 Note

Le refus de contrôle de la région peut ne pas empêcher les utilisateurs IAM de se connecter à un VPC AWS par défaut dans une région où AWS Control Tower n'est pas pris en charge.

Vous pouvez éventuellement supprimer la AWS valeur par défaut VPCs dans les régions non gouvernées. Pour répertorier le VPC par défaut dans une région, vous pouvez utiliser une commande CLI similaire à cet exemple :

```
aws ec2 --region us-west-1 describe-vpcs --filter Name=isDefault,Values=true
```

Présentation d'AWS Control Tower et VPCs

Voici quelques informations essentielles concernant AWS Control Tower VPCs :

- Le VPC créé par AWS Control Tower lorsque vous configurez un compte dans Account Factory n'est pas le même que le AWS VPC par défaut.
- Lorsqu'AWS Control Tower crée un nouveau compte dans une AWS région prise en charge, AWS Control Tower supprime automatiquement le AWS VPC par défaut et configure un nouveau VPC configuré par AWS Control Tower.
- Chaque compte AWS Control Tower a droit à un VPC créé par AWS Control Tower. Un compte peut en avoir d'autres AWS VPCs dans la limite du compte.
- Chaque VPC AWS Control Tower possède trois zones de disponibilité dans toutes les régions, à l'exception de la région de l'ouest des États-Unis (Californie du Nord)us-west-1, et deux zones de disponibilité dans. us-west-1 Par défaut, chaque zone de disponibilité se voit attribuer un sous-réseau public et deux sous-réseaux privés. Par conséquent, dans les régions à l'exception de l'ouest des États-Unis (Californie du Nord), chaque VPC AWS Control Tower contient neuf sous-réseaux par défaut, répartis sur trois zones de disponibilité. Dans l'ouest des États-Unis (Californie du Nord), six sous-réseaux sont répartis sur deux zones de disponibilité.

- Chacun des sous-réseaux de votre VPC AWS Control Tower se voit attribuer une plage unique, de taille égale.
- Le nombre de sous-réseaux dans un VPC est configurable. Pour plus d'informations sur la modification de la configuration de votre sous-réseau VPC, consultez [la rubrique Account Factory](#).
- Comme les adresses IP ne se chevauchent pas, les six ou neuf sous-réseaux de votre VPC AWS Control Tower peuvent communiquer entre eux sans restriction.

Lorsque vous travaillez avec AWS Control Tower VPCs, aucune distinction n'est faite au niveau de la région. Chaque sous-réseau est alloué à partir de la plage d'adresses CIDR exacte que vous spécifiez. Les sous-réseaux VPC peuvent exister dans n'importe quelle région.

Remarques

Gérez les coûts des VPC

Si vous configurez le VPC Account Factory de telle sorte que les sous-réseaux publics soient activés lors de l'approvisionnement d'un nouveau compte, Account Factory configure le VPC pour créer une passerelle NAT. Vous serez facturé pour votre utilisation par Amazon VPC.

VPC et paramètres de contrôle

Si vous configurez des comptes Account Factory avec les paramètres d'accès Internet VPC activés, ce paramètre annule le contrôle Interdire l'accès à [Internet pour une instance Amazon VPC gérée](#) par un client. Pour éviter d'activer l'accès à Internet pour les comptes nouvellement provisionnés, vous devez modifier le paramètre dans Account Factory. Pour plus d'informations, consultez [Procédure pas à pas : configurer AWS Control Tower sans VPC](#).

CIDR et peering pour VPC et AWS Control Tower

Cette section est destinée principalement aux administrateurs réseau. L'administrateur réseau de votre entreprise est généralement la personne qui sélectionne la plage d'adresses CIDR globale pour votre organisation AWS Control Tower. L'administrateur réseau alloue ensuite des sous-réseaux à partir de cette plage à des fins spécifiques.

Lorsque vous choisissez une plage d'adresses CIDR pour votre VPC, AWS Control Tower valide les plages d'adresses IP conformément à la spécification RFC 1918. Account Factory autorise un bloc CIDR allant jusqu'à /16 à une valeur comprise entre :

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16
- 100.64.0.0/10 (uniquement si votre fournisseur d'accès Internet autorise l'utilisation de cette plage)

Le délimiteur /16 permet jusqu'à 65 536 adresses IP distinctes.

Vous pouvez attribuer des adresses IP valides à partir des plages suivantes :

- 10.0.x.x to 10.255.x.x
- 172.16.x.x – 172.31.x.x
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (pas d'IPs hors de 192.168 portée)

Si la plage que vous spécifiez se situe en dehors de ces valeurs, AWS Control Tower affiche un message d'erreur.

La plage d'adresses CIDR par défaut est 172.31.0.0/16.

Lorsqu'AWS Control Tower crée un VPC à l'aide de la plage d'adresses CIDR que vous sélectionnez, elle attribue la même plage d'adresses CIDR à chaque VPC pour chaque compte que vous créez au sein de l'unité organisationnelle (UO). En raison du chevauchement par défaut des adresses IP, cette implémentation n'autorise initialement pas le peering entre les différentes entités de votre AWS Control Tower VPCs au sein de l'unité d'organisation.

Sous-réseaux

Au sein de chaque VPC, AWS Control Tower divise la plage de CIDR spécifiée de manière égale en neuf sous-réseaux (sauf dans l'ouest des États-Unis (Californie du Nord), où elle est de six sous-réseaux). Aucun des sous-réseaux au sein d'un VPC ne se chevauche. Ils peuvent donc tous communiquer entre eux, au sein du VPC.

En résumé, par défaut, les communications de sous-réseau au sein du VPC ne sont pas restreintes. La bonne pratique pour contrôler la communication entre vos sous-réseaux VPC, si nécessaire,

consiste à configurer les listes de contrôle d'accès avec des règles qui définissent le flux de trafic autorisé. Utilisez des groupes de sécurité pour contrôler le trafic entre des instances spécifiques. Pour plus d'informations sur la configuration des groupes de sécurité et des pare-feux dans AWS Control Tower, consultez la section [Procédure pas à pas : configurer des groupes de sécurité dans AWS Control Tower With AWS Firewall Manager](#).

Appairage

AWS Control Tower ne limite pas le VPC-to-VPC peering pour les communications entre plusieurs VPCs. Cependant, par défaut, toutes les AWS Control Tower VPCs ont la même plage d'adresses CIDR par défaut. Pour prendre en charge le peering, vous pouvez modifier la plage CIDR dans les paramètres d'Account Factory afin que les adresses IP ne se chevauchent pas.

Si vous modifiez la plage d'adresses CIDR dans les paramètres d'Account Factory, la nouvelle plage d'adresses CIDR est attribuée à tous les nouveaux comptes créés ultérieurement par AWS Control Tower (à l'aide de Account Factory). Les anciens comptes ne sont pas mis à jour. Par exemple, vous pouvez créer un compte, puis modifier la plage d'adresses CIDR et créer un nouveau compte, et le VPCs montant alloué à ces deux comptes peut être comparé. L'appairage est possible, car leurs plages d'adresses IP ne sont pas identiques.

Accédez à AWS Control Tower à l'aide d'un point de terminaison d'interface (AWS PrivateLink)

Vous pouvez l'utiliser AWS PrivateLink pour créer une connexion privée entre votre VPC et AWS Control Tower. Vous pouvez accéder à AWS Control Tower comme si elle se trouvait dans votre VPC, sans passer par une passerelle Internet, un appareil NAT, une connexion VPN ou Direct Connect une connexion. Les instances de votre VPC n'ont pas besoin d'adresses IP publiques pour accéder à AWS Control Tower.

Vous établissez cette connexion privée en créant un point de terminaison d'interface optimisé par AWS PrivateLink. Nous créons une interface réseau de point de terminaison dans chaque sous-réseau que vous activez pour le point de terminaison d'interface. Il s'agit d'interfaces réseau gérées par les demandeurs qui servent de point d'entrée pour le trafic destiné à AWS Control Tower.

Pour plus d'informations, consultez la section [Accès Services AWS par AWS PrivateLink le biais](#) du AWS PrivateLink guide.

Considérations relatives à AWS Control Tower

Avant de configurer un point de terminaison d'interface pour AWS Control Tower, consultez les [considérations](#) du AWS PrivateLink guide.

AWS Control Tower permet d'appeler toutes ses actions d'API via le point de terminaison de l'interface.

Création d'un point de terminaison d'interface pour AWS Control Tower

Vous pouvez créer un point de terminaison d'interface pour AWS Control Tower à l'aide de la console Amazon VPC ou du AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez [Création d'un point de terminaison d'interface](#) dans le Guide AWS PrivateLink .

Créez un point de terminaison d'interface pour AWS Control Tower à l'aide des noms de service suivants :

```
com.amazonaws.region.controltower  
com.amazonaws.region.controltower-fips
```

Si vous activez le DNS privé pour le point de terminaison de l'interface, vous pouvez envoyer des demandes d'API à AWS Control Tower en utilisant son nom DNS régional par défaut. Par exemple, `controltower.us-east-1.amazonaws.com`.

Création d'une politique de point de terminaison pour votre point de terminaison d'interface

Une politique de point de terminaison est une ressource IAM que vous pouvez attacher à votre point de terminaison d'interface. La politique de point de terminaison par défaut autorise un accès complet à AWS Control Tower via le point de terminaison de l'interface. Pour contrôler l'accès autorisé à AWS Control Tower depuis votre VPC, associez une politique de point de terminaison personnalisée au point de terminaison de l'interface.

Une politique de point de terminaison spécifie les informations suivantes :

- Les principaux qui peuvent effectuer des actions (Comptes AWS, utilisateurs IAM et rôles IAM).
- Les actions qui peuvent être effectuées.
- La ressource sur laquelle les actions peuvent être effectuées.

Pour plus d'informations, consultez [Contrôle de l'accès aux services à l'aide de politiques de point de terminaison](#) dans le Guide AWS PrivateLink .

Exemple : politique de point de terminaison VPC pour les actions d'AWS Control Tower

Voici un exemple de politique de point de terminaison personnalisée. Lorsque vous associez cette politique au point de terminaison de votre interface, elle accorde l'accès aux actions AWS Control Tower répertoriées à tous les principaux sur toutes les ressources.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "controltower:ListEnabledControls",
        "controltower:ListLandingZones"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

Pour obtenir la liste complète des opérations de l'API AWS Control Tower, consultez le document de [référence sur les API AWS Control Tower](#).

Rôles et autorisations requis

AWS Control Tower utilise les rôles IAM pour gérer l'accès aux ressources.

Pour des informations générales sur les rôles, voir [Groupes d'utilisateurs, rôles et ensembles d'autorisations](#).

À propos des autorisations

- Pour plus d'informations sur les groupes IAM et leurs autorisations dans AWS Control Tower, consultez la section [Groupes IAM Identity Center pour AWS Control Tower](#).
- Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour approvisionner des comptes, consultez la section [Autorisations requises pour les comptes](#).
- Pour plus d'informations sur les autorisations de console requises pour AWS Control Tower, consultez [Autorisations requises pour utiliser la console AWS Control Tower](#).

À propos des rôles

- Pour plus d'informations sur la création d'un rôle, y compris les autorisations conçues pour l'accès programmatique, consultez les sections [Création de rôles et attribution d'autorisations](#), et [Rôles programmatiques et relations de confiance pour le compte d'audit AWS Control Tower](#).
- Pour plus d'informations sur les autres rôles utilisés par AWS Control Tower pour gérer vos comptes, consultez les [sections Utilisation de politiques basées sur l'identité \(politiques IAM\) pour AWS Control Tower](#) et [politiques gérées pour AWS Control Tower](#).
- Pour plus d'informations sur AWS Control Tower et AWS Config ses rôles, consultez [AWS Control Tower ConfigRecorderRole](#).
- Pour plus d'informations sur les rôles utilisés par AWS Control Tower pour agréger les AWS Config informations relatives à vos comptes, consultez [Comment AWS Control Tower agrège les AWS Config règles dans les comptes non gérés OUs et les comptes](#).
- Pour plus d'informations sur la façon de protéger vos ressources lorsque vous attribuez des rôles et des autorisations, consultez les sections [Conditions facultatives relatives aux relations d'approbation de vos rôles](#), [Configuration facultative des AWS KMS clés](#) et [Empêcher l'usurpation d'identité entre services](#).
- Pour des informations spécifiques sur le provisionnement automatique des comptes dans AWS Control Tower avec des rôles IAM, consultez la section [Provisionnement de compte automatisé avec des rôles IAM](#).

- Pour consulter la politique qui protège le sujet AWS Config SNS, voir [La politique du sujet AWS Config SNS](#).

Comment AWS Control Tower utilise les rôles pour créer et gérer des comptes

En général, les rôles font partie de la gestion des identités et des accès (IAM) dans AWS. Pour des informations générales sur IAM et les rôles dans AWS, consultez [la rubrique Rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM](#).

Rôles et création de comptes

AWS Control Tower crée le compte d'un client en appelant l'CreateAccountAPI de AWS Organizations. Lors de la AWS Organizations création de ce compte, elle crée un rôle au sein de ce compte, qu'AWS Control Tower nomme en transmettant un paramètre à l'API. Le nom du rôle est `AWSControlTowerExecution`.

AWS Control Tower prend en charge le `AWSControlTowerExecution` rôle de tous les comptes créés par Account Factory. À l'aide de ce rôle, AWS Control Tower définit le compte comme base de référence et applique des contrôles obligatoires (et tout autre contrôle activé), ce qui entraîne la création d'autres rôles. Ces rôles sont à leur tour utilisés par d'autres services, tels que AWS Config.

Note

Pour définir la base de référence d'un compte, il faut configurer ses ressources, notamment les [modèles Account Factory](#), parfois appelés plans, et les contrôles. Le processus de référence définit également les rôles de journalisation et d'audit de sécurité centralisés sur le compte, dans le cadre du déploiement des modèles. Les lignes de base d'AWS Control Tower sont contenues dans les rôles que vous appliquez à chaque compte inscrit.

Pour plus d'informations sur les comptes et les ressources, consultez [Comptes AWS À propos d'AWS Control Tower](#).

Le AWSControl TowerExecution rôle, expliqué

Le rôle `AWSControlTowerExecution` doit être présent dans tous les comptes inscrits. Il permet à AWS Control Tower de gérer vos comptes individuels et de communiquer les informations les concernant à vos comptes d'audit et d'archivage des journaux.

Le `AWSControlTowerExecution` rôle peut être ajouté à un compte de différentes manières, comme suit :

- Pour les comptes de l'unité d'organisation de sécurité (parfois appelés comptes principaux), AWS Control Tower crée le rôle au moment de la configuration initiale d'AWS Control Tower.
- Pour un compte Account Factory créé via la console AWS Control Tower, AWS Control Tower crée ce rôle au moment de la création du compte.
- Pour l'inscription d'un compte unique, nous demandons aux clients de créer manuellement le rôle, puis d'inscrire le compte dans AWS Control Tower.
- Lors de l'extension de la gouvernance à une unité d'organisation, AWS Control Tower utilise le `StackSet- AWSControl TowerExecutionRole` pour créer le rôle dans tous les comptes de cette unité d'organisation.

Note

Lorsque vous désinscrivez un compte, AWS Control Tower supprime le `AWSControlTowerExecution` rôle, qu'il ait été créé manuellement ou par AWS Control Tower elle-même.

Objectif du `AWSControlTowerExecution` rôle :

- `AWSControlTowerExecution` vous permet de créer et d'inscrire des comptes, automatiquement, à l'aide de scripts et de fonctions Lambda.
- `AWSControlTowerExecution` permet de configurer la journalisation de votre organisation, de sorte que tous les journaux de chaque compte soient envoyés au compte de journalisation.
- `AWSControlTowerExecution` vous permet d'enregistrer un compte individuel dans AWS Control Tower. Tout d'abord, vous devez ajouter le `AWSControlTowerExecution` rôle à ce compte. Pour savoir comment ajouter le rôle, consultez [Ajoutez manuellement le rôle IAM requis à un rôle existant](#) [Compte AWS et inscrivez-le](#).

Fonctionnement du `AWSControlTowerExecution` rôle avec OUs :

Ce `AWSControlTowerExecution` rôle garantit que les contrôles AWS Control Tower que vous avez sélectionnés s'appliquent automatiquement à chaque compte individuel, dans chaque unité d'organisation, ainsi qu'à chaque nouveau compte que vous créez dans AWS Control Tower. Par conséquent :

- Vous pouvez fournir des rapports de conformité et de sécurité plus facilement, en vous basant sur les fonctionnalités d'audit et de journalisation intégrées [aux contrôles](#) d'AWS Control Tower.
- Vos équipes de sécurité et de conformité peuvent vérifier que toutes les exigences sont satisfaites et qu'aucune dérive organisationnelle ne s'est produite.

Pour plus d'informations sur la dérive, consultez [Détection et résolution de la dérive dans AWS Control Tower](#).

En résumé, le rôle `AWSControlTowerExecution` et la stratégie qui lui est associée vous offrent un contrôle flexible de la sécurité et de la conformité dans l'ensemble de votre organisation. Par conséquent, les violations de sécurité ou de protocole sont moins susceptibles de se produire.

Conditions facultatives pour vos relations de confiance

Pour ajouter des niveaux de sécurité supplémentaires à votre environnement AWS Control Tower, vous pouvez imposer des conditions dans vos politiques de confiance en matière de rôles, afin de restreindre les comptes et les ressources qui interagissent avec certains rôles dans AWS Control Tower. Par exemple, vous pouvez restreindre davantage l'accès au `AWSControlTowerAdmin` rôle, car il autorise des autorisations d'accès étendues.

Pour empêcher un acteur malveillant d'accéder à vos ressources, modifiez manuellement votre politique de confiance d'AWS Control Tower pour en ajouter au moins une `aws:SourceArn` ou une `aws:SourceAccount` condition à la déclaration de politique. Comme meilleure pratique de sécurité supplémentaire, vous pouvez ajouter `aws:SourceArn` cette condition, car elle est plus spécifique que `aws:SourceAccount` la limitation de l'accès à un compte et à une ressource spécifiques.

Si vous ne connaissez pas l'ARN complet de la ressource, ou si vous spécifiez plusieurs ressources, vous pouvez utiliser la `aws:SourceArn` condition avec des caractères génériques (*) pour les parties inconnues de l'ARN. Par exemple, `arn:aws:controltower:*:123456789012:*` fonctionne si vous ne souhaitez pas spécifier de région.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de la condition `aws:SourceArn` IAM avec vos politiques de confiance des rôles IAM. Ajoutez cette condition à votre relation de confiance pour le `AWSControlTowerAdmin` rôle, car le principal du service AWS Control Tower interagit avec celui-ci.

Comme indiqué dans l'exemple, l'ARN source est au format suivant :

`arn:aws:controltower:${HOME_REGION}:${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}:*`

Remplacez `${HOME_REGION}` les chaînes `${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}` par votre propre région d'origine et le numéro de compte du compte appelant.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "controltower.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Dans l'exemple, l'ARN source désigné comme `arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*` est le seul ARN autorisé à effectuer l'`sts:AssumeRole` action. En d'autres termes, seuls les utilisateurs qui peuvent se connecter à l'identifiant du compte `012345678901`, dans la `us-west-2` région, sont autorisés à effectuer des actions nécessitant ce rôle spécifique et cette relation de confiance pour le service AWS Control Tower, désigné comme `controltower.amazonaws.com`.

L'exemple suivant montre les `aws:SourceArn` conditions `aws:SourceAccount` et appliquées à la politique de confiance dans les rôles.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "controltower.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "012345678901"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

L'exemple illustre l'instruction de `aws:SourceArn` condition, avec une déclaration de `aws:SourceAccount` condition ajoutée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Empêchez l'usurpation d'identité entre services](#).

Pour obtenir des informations générales sur les politiques d'autorisation dans AWS Control Tower, consultez [Gérez l'accès aux ressources](#).

Recommandations :

Nous vous recommandons d'ajouter des conditions aux rôles créés par AWS Control Tower, car ces rôles sont directement assumés par d'autres services AWS. Pour plus d'informations, consultez l'exemple de `AWSControlTowerAdmin`, présenté précédemment dans cette section. Pour le rôle d'

AWS Config enregistreur, nous recommandons d'ajouter la `aws:SourceArn` condition, en spécifiant l'ARN de l'enregistreur Config comme ARN source autorisé.

Pour les rôles tels que `AWSControlTowerExecution` les [rôles programmatiques pouvant être assumés](#) par le compte AWS Control Tower Audit dans tous les comptes gérés, nous vous recommandons d'ajouter la `aws:PrincipalOrgID` condition à la politique de confiance relative à ces rôles, qui confirme que le principal accédant à la ressource appartient à un compte de la bonne AWS organisation. N'ajoutez pas l'énoncé de `aws:SourceArn` condition, car il ne fonctionnera pas comme prévu.

 Note

En cas de dérive, il est possible qu'un rôle d'AWS Control Tower soit réinitialisé dans certaines circonstances. Il est recommandé de vérifier régulièrement les rôles, si vous les avez personnalisés.

Comment AWS Control Tower agrège les AWS Config règles dans les comptes non gérés OUs

- Le compte de gestion AWS Control Tower crée un agrégateur au niveau de l'organisation, qui aide à détecter les AWS Config règles externes, de sorte qu'AWS Control Tower n'a pas besoin d'accéder à des comptes non gérés. La console AWS Control Tower vous indique le nombre de AWS Config règles créées en externe pour un compte donné. Vous pouvez consulter les détails de ces règles externes dans l'onglet External Config Rule Compliance de la page des détails du compte.
- Pour créer l'agrégateur, AWS Control Tower ajoute un rôle doté des autorisations requises pour décrire une organisation et répertorier les comptes qui en dépendent. Le `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations` rôle nécessite la politique `AWSConfigRoleForOrganizations` gérée et une relation de confiance avec `config.amazonaws.com`.

Note

Les clients utilisant la version 4.0 de landing zone n'auront pas besoin de ce rôle car AWS Control Tower a migré de l'agrégateur de configuration existant au niveau de l'organisation vers l'agrégateur de configuration lié au service

Note

Lorsque vous activez l'accès sécurisé à l'organisation qui contient votre zone de landing zone, AWS Control Tower peut créer des rôles, gérer les ressources et lire les données de tous les comptes de l'organisation. Grâce à un accès sécurisé, tous les comptes ou unités d'organisation de l'organisation sont accessibles à AWS Control Tower, qu'ils soient enregistrés et inscrits, ou non enregistrés ou non inscrits.

Voici la politique IAM (artefact JSON) attachée au rôle :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Voici la relation de `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations` confiance :

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Pour déployer cette fonctionnalité dans le compte de gestion, les autorisations suivantes sont ajoutées dans la politique gérée `AWSControlTowerServiceRolePolicy`, qui est utilisée par le `AWSControlTowerAdmin` rôle lors de la création de l' AWS Config agrégateur :

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "config:PutConfigurationAggregator",
        "config>DeleteConfigurationAggregator",
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations",
        "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-aggregator/"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Nouvelles ressources créées : `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations` et `aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations`

Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez inscrire des comptes individuellement ou les inscrire en tant que groupe en enregistrant une UO. Lorsque vous avez créé un compte, si vous créez une règle dans AWS Config, AWS Control Tower détecte la nouvelle règle. L'agrégateur indique le nombre de règles externes et fournit un lien vers la AWS Config console où vous pouvez consulter les détails de chaque règle externe de votre compte. Utilisez les informations de la AWS Config console et de la console AWS Control Tower pour déterminer si les contrôles appropriés sont activés pour le compte.

Rôles programmatiques et relations de confiance pour le compte d'audit AWS Control Tower

Vous pouvez vous connecter au compte d'audit et assumer un rôle pour examiner les autres comptes par programmation. Le compte d'audit ne vous permet pas de vous connecter manuellement à d'autres comptes.

Le compte d'audit vous donne un accès programmatique à d'autres comptes, au moyen de certains rôles attribués uniquement aux fonctions AWS Lambda. Pour des raisons de sécurité, ces rôles entretiennent des relations de confiance avec d'autres rôles, ce qui signifie que les conditions dans lesquelles les rôles peuvent être utilisés sont strictement définies.

La pile AWS Control Tower `StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES` crée ces rôles IAM entre comptes uniquement programmatiques dans le compte d'audit :

- `aws-control tower- AdministratorExecutionRole`
- `aws-control tower- ReadOnlyExecutionRole`

La pile AWS Control Tower `StackSet-AWSControlTowerSecurityResources` crée ces rôles IAM entre comptes uniquement programmatiques dans le compte d'audit :

- `aws-control tower- AuditAdministratorRole`
- `aws-control tower- AuditReadOnlyRole`

ReadOnlyExecutionRole : Notez que ce rôle permet au compte d'audit de lire des objets dans des compartiments Amazon S3 dans l'ensemble de l'organisation (contrairement à la `SecurityAudit` politique, qui autorise uniquement l'accès aux métadonnées).

aws-controltower- : AdministratorExecutionRole

- Possède des autorisations d'administrateur
- Ne peut pas être supposé depuis la console
- Ne peut être assumé que par un rôle dans le compte d'audit, à savoir aws-controltower-AuditAdministratorRole

L'artefact suivant montre la relation de confiance pour aws-controltower-AdministratorExecutionRole. Le numéro d'espace réservé 012345678901 sera remplacé par le Audit_acct_ID numéro de votre compte d'audit.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditAdministratorRole"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

aws-controltower- : AuditAdministratorRole

- Peut être utilisé uniquement par le AWS service Lambda
- Est autorisé à effectuer des opérations de lecture (Get) et d'écriture (Put) sur des objets Amazon S3 dont le nom commence par la chaîne log

Politiques jointes :

1. AWSLambdaExécuter — politique AWS gérée
2. AssumeRole-aws-controltower- AuditAdministratorRole — politique en ligne — Créé par AWS Control Tower, l'artefact suit.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-AdministratorExecutionRole"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

L'artefact suivant montre la relation de confiance pour `aws-controltower-AuditAdministratorRole` :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

`aws-controltower- : ReadOnlyExecutionRole`

- Ne peut pas être supposé depuis la console
- Ne peut être assumé que par un autre rôle dans le compte d'audit, à savoir le `AuditReadOnlyRole`

L'artefact suivant montre la relation de confiance pour `aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole`. Le numéro d'espace réservé `012345678901` sera remplacé par le `Audit_acct_ID` numéro de votre compte d'audit.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditReadOnlyRole "
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

`aws-controltower- : AuditReadOnlyRole`

- Peut être utilisé uniquement par le AWS service Lambda
- Est autorisé à effectuer des opérations de lecture (Get) et d'écriture (Put) sur des objets Amazon S3 dont le nom commence par la chaîne log

Politiques jointes :

1. `AWSLambdaExécuter` — politique AWS gérée
2. `AssumeRole-aws-controltower- AuditReadOnlyRole` — politique en ligne — Créé par AWS Control Tower, l'artefact suit.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole"
      ]
    }
  ]
}
```

```
],  
  "Effect": "Allow"  
}  
]  
}
```

L'artefact suivant montre la relation de confiance pour `aws-controltower-AuditAdministratorRole` :

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Service": "lambda.amazonaws.com"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```

Provisioning automatisé des comptes avec des rôles IAM

Pour configurer les comptes Account Factory de manière plus automatisée, vous pouvez créer des fonctions Lambda dans le compte de gestion AWS Control Tower, qui [assume le `AWSControlTowerExecution` rôle](#) dans le compte membre. Ensuite, à l'aide du rôle, le compte de gestion exécute les étapes de configuration souhaitées dans chaque compte membre.

Si vous approvisionnez des comptes à l'aide des fonctions Lambda, l'identité qui effectuera cette tâche doit respecter la politique d'autorisation IAM suivante, en plus de `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess`

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AWSControlTowerAccountFactoryAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sso:GetProfile",
        "sso:CreateProfile",
        "sso:UpdateProfile",
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso:GetTrust",
        "sso:CreateTrust",
        "sso:UpdateTrust",
        "sso:GetPeregrineStatus",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:GetPermissionSet",
        "sso:ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount",
        "sso:ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance",
        "sso:ProvisionSAMLProvider",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:AddMemberToGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:CreateUser",
        "sso-directory:DescribeGroups",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:GetUserPoolInfo",
        "controltower:CreateManagedAccount",
        "controltower:DescribeManagedAccount",
        "controltower:DeregisterManagedAccount",
        "s3:GetObject",
        "organizations:describeOrganization",
        "sso:DescribeRegisteredRegions"
    ],
    "Resource": "*"
}

```

Les autorisations `sso:GetPeregrineStatus`, `sso:ProvisionApplicationInstanceForAWSAccounts`, `sso:ProvisionApplicationProfileForAWSAccounts` et `sso:ProvisionSAMLProvide` sont requises par AWS Control Tower Account Factory pour interagir avec AWS IAM Identity Center.

Ressources disponibles dans AWS Control Tower

- Pour obtenir des informations générales sur la propriété des ressources dans AWS Control Tower, consultez [Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos ressources AWS Control Tower](#).
- Pour plus d'informations sur les ressources créées par AWS Control Tower dans les comptes partagés, consultez [À propos des comptes partagés](#).
- Pour plus d'informations sur les ressources créées par AWS Control Tower lorsqu'elle approvisionne un compte via Account Factory, consultez [Considérations relatives aux ressources pour Account Factory](#).
- Pour en savoir plus sur les types de AWS ressources définis par AWS Control Tower et destinés à être utilisés avec [l'AWS Control Tower APIs](#), consultez la [référence relative aux types de ressources AWS Control Tower](#) dans le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

Comment AWS les régions fonctionnent avec AWS Control Tower

AWS Control Tower est pris en charge dans les AWS régions suivantes :

- USA Est (Virginie du Nord)
- USA Est (Ohio)
- USA Ouest (Oregon)
- Canada (Centre)
- Asie-Pacifique (Sydney)
- Asie-Pacifique (Singapour)
- Europe (Francfort)
- Europe (Irlande)
- Europe (Londres)
- Europe (Stockholm)
- Asie-Pacifique (Mumbai)
- Asie-Pacifique (Séoul)
- Asie-Pacifique (Tokyo)
- Europe (Paris)
- Amérique du Sud (São Paulo)
- USA Ouest (Californie du Nord)
- Asie-Pacifique (Hong Kong)
- Asie-Pacifique (Jakarta)
- Asie-Pacifique (Osaka)
- Europe (Milan)
- Afrique (Le Cap)
- Middle East (Bahrain)
- Israël (Tel Aviv)
- Moyen-Orient (EAU)
- Europe (Espagne)

- Asie-Pacifique (Hyderabad)
- Europe (Zurich)
- Asie-Pacifique (Melbourne)
- Canada-Ouest (Calgary)
- Malaisie (Kuala Lumpur)
- Asie-Pacifique (Thaïlande)
- Mexique (Centre)
- Asie-Pacifique (Taipei)

À propos de votre région d'origine

Lorsque vous créez une zone d'atterrissage, la région que vous utilisez pour accéder à la console AWS de gestion devient votre AWS région d'origine pour AWS Control Tower. Au cours du processus de création, certaines ressources sont mises à disposition dans la région d'origine. Les autres ressources, telles que OUs les AWS comptes, sont mondiales.

Une fois que vous avez sélectionné une région d'origine, vous ne pouvez pas la modifier.

Contrôles et régions

À l'heure actuelle, tous les contrôles préventifs fonctionnent dans le monde entier. Les contrôles Detective et proactifs ne fonctionnent toutefois que dans les régions où AWS Control Tower est pris en charge. Pour plus d'informations sur le comportement des contrôles lorsque vous activez AWS Control Tower dans une nouvelle région, consultez [Configurez vos régions AWS Control Tower](#).

Configurez vos régions AWS Control Tower

Cette section décrit le comportement auquel vous pouvez vous attendre lorsque vous étendez votre zone d'atterrissage AWS Control Tower à une nouvelle AWS région ou que vous supprimez une région de la configuration de votre zone d'atterrissage. Généralement, cette action est effectuée via la fonction Update de la console AWS Control Tower.

Note

Nous vous recommandons d'éviter d'étendre votre zone d'atterrissage AWS Control Tower à des AWS régions dans lesquelles vous n'avez pas besoin de vos charges de travail pour

fonctionner. Le fait de vous désinscrire d'une région ne vous empêche pas de déployer des ressources dans cette région, mais ces ressources resteront en dehors de la gouvernance d'AWS Control Tower.

Lors de la configuration d'une nouvelle région, AWS Control Tower met à jour la zone d'atterrissage, ce qui signifie qu'elle définit votre zone d'atterrissage comme base de référence :

- opérer activement dans toutes les régions nouvellement sélectionnées, et
- pour cesser de gérer les ressources dans les régions désélectionnées.

Les comptes individuels au sein de vos unités organisationnelles (OUs) qui sont gérés par AWS Control Tower ne sont pas mis à jour dans le cadre de ce processus de mise à jour de la zone de landing zone. Par conséquent, vous devez mettre à jour vos comptes en réenregistrant votre OUs.

Lorsque vous configurez vos régions AWS Control Tower, tenez compte des recommandations et limites suivantes :

- Sélectionnez les régions dans lesquelles vous prévoyez d'héberger des AWS ressources ou des charges de travail.
- Le fait de vous désinscrire d'une région ne vous empêche pas de déployer des ressources dans cette région, mais ces ressources resteront en dehors de la gouvernance d'AWS Control Tower.

Lorsque vous configurez votre zone d'atterrissage pour de nouvelles régions, les contrôles de détection d'AWS Control Tower respectent les règles suivantes :

- Le comportement reste le même pour les éléments existants. Les comportements de contrôle, qu'ils soient détectifs ou préventifs, restent inchangés pour les comptes existants OUs, dans les régions existantes.
- Vous ne pouvez pas appliquer de nouveaux contrôles de détection à OUs des comptes contenant existants qui ne sont pas mis à jour. Lorsque vous avez configuré votre zone d'atterrissage AWS Control Tower dans une nouvelle région (en mettant à jour votre zone d'atterrissage), vous devez mettre à jour les comptes existants dans votre zone existante OUs avant de pouvoir activer de nouveaux contrôles de détection sur ces derniers OUs et sur les comptes.
- Vos contrôles de détection existants commencent à fonctionner dans les régions nouvellement configurées dès que vous mettez à jour les comptes. Lorsque vous mettez à jour votre zone de

landing zone AWS Control Tower pour configurer de nouvelles régions, puis que vous mettez à jour un compte, les contrôles de détection déjà activés sur l'unité d'organisation commenceront à fonctionner sur ce compte dans les régions nouvellement configurées.

Configuration des régions AWS Control Tower

1. Connectez-vous à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>
2. Dans le menu de navigation du volet gauche, choisissez Paramètres de la zone d'atterrissage.
3. Sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage, dans la section Détails, cliquez sur le bouton Modifier les paramètres en haut à droite. Vous êtes dirigé vers le flux de travail de mise à jour de la zone d'atterrissage, car pour gouverner de nouvelles régions ou supprimer des régions de la gouvernance, vous devez passer à la dernière version de la zone d'atterrissage.
4. Sous AWS Régions supplémentaires pour la gouvernance, recherchez les régions que vous souhaitez gouverner (ou arrêter de gouverner). La colonne État indique les régions que vous gouvernez actuellement et celles que vous ne gouvernez pas.
5. Cochez la case correspondant à chaque région supplémentaire à gouverner. Décochez la case correspondant à chaque région dont vous supprimez la gouvernance.

Note

Si vous choisissez de ne pas gouverner une région, vous pouvez toujours y déployer des ressources, mais ces ressources resteront en dehors de la gouvernance d'AWS Control Tower.

6. Terminez le reste du flux de travail, puis choisissez Update landing zone.
7. Lorsque la configuration de la zone d'atterrissage est terminée, réenregistrez-la OUs pour mettre à jour les comptes dans vos nouvelles régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Quand mettre à jour AWS Control Tower OUs et ses comptes](#).

[Une autre méthode pour approvisionner ou mettre à jour des comptes individuels après avoir configuré de nouvelles régions consiste à utiliser le framework d'API de Service Catalog et AWS CLI à mettre à jour les comptes par lots.](#) Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Fournir et mettre à jour des comptes à l'aide de l'automatisation](#).

Évitez la gouvernance mixte lors de la configuration des régions

Il est important de mettre à jour tous les comptes d'une unité d'organisation après avoir étendu la gouvernance d'AWS Control Tower à une nouvelle Région AWS entité et après avoir supprimé la gouvernance d'AWS Control Tower d'une région.

La gouvernance mixte est une situation indésirable qui peut se produire si les contrôles régissant une UO ne correspondent pas totalement aux contrôles régissant chaque compte au sein d'une UO. Une gouvernance mixte se produit dans une unité d'organisation si les comptes ne sont pas mis à jour après qu'AWS Control Tower ait étendu la gouvernance à une nouvelle Région AWS entité ou ait supprimé la gouvernance.

Dans ce cas, certains comptes d'une unité d'organisation peuvent être soumis à des contrôles différents selon les régions, par rapport à d'autres comptes de l'unité d'organisation ou par rapport à la posture de gouvernance globale de la zone d'atterrissage.

Dans une unité d'organisation à gouvernance mixte, si vous créez un nouveau compte, celui-ci bénéficiera de la même posture de gouvernance de région et d'unité organisationnelle (mise à jour) que la zone d'atterrissage. Toutefois, les comptes existants qui ne sont pas encore mis à jour ne bénéficient pas de la nouvelle posture de gouvernance de la région.

En général, une gouvernance mixte peut créer des indicateurs de statut contradictoires ou inexacts dans la console AWS Control Tower. Par exemple, dans le cadre d'une gouvernance mixte, les régions optionnelles apparaissent avec le statut Non gouvernée, dans Enregistré OUs, pour les comptes qui ne sont pas encore mis à jour.

Note

AWS Control Tower n'autorise pas l'activation des contrôles dans un état de gouvernance mixte.

Comportement des contrôles lors d'une gouvernance mixte

- Dans le cadre d'une gouvernance mixte, AWS Control Tower ne peut pas déployer de manière cohérente des contrôles basés sur des AWS Config règles (c'est-à-dire des contrôles de détection) dans les régions que l'unité d'organisation indique déjà comme étant gouvernées, car certains comptes de l'unité d'organisation n'ont pas été mis à jour. Il est possible que vous receviez un message `FAILED_TO_ENABLE` d'erreur.

- Dans le cadre d'une gouvernance mixte, si vous étendez la gouvernance de la zone d'atterrissage à une région optionnelle alors qu'aucun compte de l'unité d'organisation n'a encore été mis à jour, le fonctionnement de l'EnableControlAPI sur l'unité d'organisation échoue pour les contrôles détectifs et proactifs. Vous recevrez un message d'FAILED_TO_ENABLEErreur, car les comptes de membres non mis à jour au sein de l'UO n'ont pas encore été ajoutés à ces régions.
- Dans le cadre d'une gouvernance mixte, les contrôles qui font partie de la norme gérée par le service Security Hub CSPM : AWS Control Tower ne peuvent pas signaler la conformité avec précision dans les régions où il existe un décalage entre la configuration de la zone d'atterrissage et les comptes qui ne sont pas mis à jour.
- La gouvernance mixte ne modifie pas le comportement des contrôles basés sur les SCP (contrôles préventifs), qui s'appliquent uniformément à tous les comptes d'une unité d'organisation, dans chaque région gouvernée.

Note

La gouvernance mixte n'est pas la même chose que la dérive, et elle n'est pas signalée comme telle.

Pour réparer la gouvernance mixte

- Les clients peuvent désormais remédier à une gouvernance mixte en réinitialisant les contrôles régionaux. Tous les contrôles non globaux sont régionaux (contrôles détectifs et proactifs). Vous serez averti que votre UO est dans une gouvernance mixte par le biais d'une bannière d'alerte.

Considérations relatives à l'activation des AWS régions optionnelles

Bien que la plupart Régions AWS soient actives par défaut pour vous Compte AWS, certaines régions ne sont activées que lorsque vous les sélectionnez manuellement. Dans le présent document, ces régions sont appelées « régions optionnelles ». En revanche, les régions actives par défaut, dès que la vôtre Compte AWS est créée, sont appelées régions commerciales, régions par défaut ou simplement régions.

Le terme « opt-in » a une base historique. Toutes les régions Régions AWS introduites après le 20 mars 2019 sont déployées en tant que régions optionnelles. Dans une région optionnelle, votre

compte n'est pas activé dans cette région, et votre identité n'est pas dupliquée dans cette région, sauf si vous choisissez d'utiliser cette région. Toutes les données gérées via le service IAM sont considérées comme des données d'identité, y compris les utilisateurs, les groupes, les rôles, les politiques, les fournisseurs d'identité, leurs données associées (par exemple, les certificats de signature X.509 ou les informations d'identification spécifiques au contexte) et les autres paramètres au niveau du compte, tels que la politique de mot de passe et l'alias du compte.

Vous pouvez activer automatiquement les régions optionnelles lors de la configuration de la zone d'atterrissage, en les sélectionnant. Votre zone de landing devient active dans toutes les régions sélectionnées.

Si vous choisissez de sélectionner une région optionnelle comme région d'origine de votre AWS Control Tower, activez-la d'abord en suivant les étapes décrites dans [Enabling a Region, une](#) fois connecté à la console AWS de gestion. Pour transférer vos propres comptes d'archivage de journaux et d'audit existants depuis une région optionnelle, activez d'abord manuellement cette région.

Les régions AWS optionnelles incluent plusieurs régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible :

- Région Asie-Pacifique (Hong Kong), ap-east-1
- Région Asie-Pacifique (Jakarta), ap-southeast-3
- Région Europe (Milan), eu-south-1
- Région Afrique (Cape Town), af-south-1
- Région du Moyen-Orient (Bahreïn), me-south-1
- Israël (Tel Aviv), il-central-1
- Région du Moyen-Orient (EAU), me-central-1
- Région Europe (Espagne), eu-south-2
- Région Asie-Pacifique (Hyderabad), ap-south-2
- Région Europe (Zurich), eu-central-2
- Région Asie-Pacifique (Melbourne), ap-southeast-4
- Région du Canada Ouest (Calgary), ca-west-1
- Asie-Pacifique (Thaïlande), ap-southeast-7
- Mexique (centre), mx-central-1
- Asie-Pacifique (Taipei), ap-east-2
- Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande), ap-southeast-6

AWS Control Tower dispose de certains contrôles qui fonctionnent différemment dans les régions optionnelles par rapport aux régions par défaut (autres régions commerciales). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Limites de contrôle](#). Voici quelques points à prendre en compte lorsque vous déployez des charges de travail dans des régions optionnelles.

Gouverner ou activer ?

N'oubliez pas que gouverner une région est une action que vous pouvez sélectionner depuis la console AWS Control Tower, afin que les contrôles puissent être appliqués dans la région. L'activation ou la désactivation d'une région optionnelle est une action différente que vous pouvez choisir dans la AWS console, qui ouvre la région à votre compte, afin que vous puissiez y déployer des ressources et des charges de travail.

Considérations comportementales

- Si vous choisissez de gérer les régions optionnelles, nous vous recommandons de ne désactiver (de vous désinscrire) aucune de vos régions optionnelles gouvernées, car cela pourrait entraîner l'échec de vos charges de travail. AWS Control Tower n'autorise pas la désactivation d'une région gouvernée depuis la console AWS Control Tower, mais assurez-vous de ne pas désactiver les régions gouvernées depuis une source extérieure à AWS Control Tower, telle que la console de AWS facturation ou AWS le SDK.
- Lorsqu'AWS Control Tower étend la gouvernance à une région optionnelle, elle active (opts-in) la région dans tous les comptes membres. Lorsque vous supprimez une région de la gouvernance, AWS Control Tower ne la désactive pas (ne désactive pas) la région dans les comptes des membres.
- Lors de la désélection d'une région, AWS Control Tower ne supprime pas les ressources d'une région optionnelle si cette région a été désactivée manuellement pour un compte provenant d'une source extérieure à AWS Control Tower, telle que la console de AWS facturation ou le SDK. AWS Nous vous recommandons de supprimer les ressources des régions que vous avez désactivées, sous peine de recevoir des frais de facturation imprévus pour ces ressources.
- Si votre zone de landing zone est mise hors service, AWS Control Tower nettoie les ressources dans toutes les régions gouvernées, y compris les régions optionnelles. Cependant, AWS Control Tower ne désactive pas les régions optionnelles. Vous pouvez désactiver les régions optionnelles comme étape supplémentaire après la mise hors service.
- Si votre région d'origine est une région optionnelle, et si vous avez l'intention d'inscrire des comptes existants en tant que comptes d'archivage des journaux et d'audit, vous devez activer

manuellement la région optionnelle avant de pouvoir la sélectionner comme région d'origine pour votre zone d'atterrissage. Voir [Activation d'une région](#).

- Si AWS Control Tower est configurée avec une région optionnelle comme région d'origine, et si vous visitez le service AWS Control Tower depuis la AWS console d'une autre région, la console ne vous redirige pas automatiquement vers la région d'origine.
- L'API sous-jacente comporte des limites de capacité, ce qui peut augmenter le temps de latence de quelques minutes à plusieurs heures, en fonction du nombre de régions, de comptes et de la charge de service. Il est recommandé de n'opter que pour celles dans Régions AWS lesquelles vous allez exécuter les charges de travail, et d'opter pour une région à la fois.

Limitations importantes pour la gouvernance et les comptes

- Si 16 régions commerciales ou plus dans lesquelles AWS Control Tower est disponible sont régies, y compris les régions optionnelles, la limite supérieure du nombre de comptes par unité organisationnelle (UO) est réduite lors de l'enregistrement d'une UO. Pour plus d'informations, consultez la section [Limitations basées sur les AWS services sous-jacents](#).

Configurer le contrôle de refus des régions

AWS Control Tower propose deux contrôles de refus régionaux. Une commande `AWS-GR_REGION_DENY`, lorsqu'elle est activée, s'applique à l'ensemble de la zone d'atterrissage. Une autre commande `CT.MULTISERVICE.PV.1`, lorsqu'elle est activée, peut s'appliquer à des éléments spécifiques OUs que vous spécifiez. Pour plus d'informations, consultez la section [Refuser l'accès en AWS fonction de la demande Région AWS](#) et le [contrôle de refus régional appliqué à l'unité d'organisation](#).

Considérations relatives à la région : refus de contrôler la zone d'atterrissage

La Région de refus de contrôle [AWS-GR_REGION_DENY](#) est unique, car elle s'applique à la zone d'atterrissage dans son ensemble, plutôt qu'à une unité d'organisation spécifique. Pour configurer le refus de contrôle par région, rendez-vous sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage et sélectionnez Modifier les paramètres.

- Ce paramètre peut être modifié ultérieurement.
- Lorsqu'elle est activée, cette commande s'applique à toutes les personnes OUs dont la valeur `AWSControlTowerBaseline` est activée.
- Ce contrôle ne peut pas être configuré pour un individu OUs.

Note

Avant d'activer le refus de contrôle par région, assurez-vous que vous ne disposez pas de ressources existantes dans ces régions, car vous n'aurez pas accès à vos ressources une fois le contrôle appliqué. Tant que le contrôle est activé, vous ne pourrez pas déployer de ressources dans les régions interdites.

Lorsque vous activez le contrôle, il s'applique à tous les niveaux supérieurs où le OUs paramètre est `AWSControlTowerBaseline` activé, et il est hérité par le niveau OUs inférieur de la hiérarchie de l'organisation. Lorsque vous supprimez le contrôle, il est supprimé sur toutes les régions précédemment appliquées OUs, toutes les régions non gouvernées d'AWS Control Tower conservent le statut Non gouvernées et vous pouvez déployer des ressources dans des régions où AWS Control Tower n'est pas disponible.

Exceptions

Vous ne pouvez pas refuser l'accès à votre région d'origine. Certains AWS services internationaux, tels que IAM et AWS Organizations, sont exemptés du refus de contrôle de la Région. Pour en savoir plus, consultez la section [Refuser l'accès AWS en fonction de la demande Région AWS](#).

- Nom du contrôle complet : refuser l'accès AWS en fonction de la AWS région demandée pour la zone d'atterrissage
- Description du contrôle : interdit l'accès aux opérations non répertoriées dans les services mondiaux et régionaux en dehors des régions spécifiées pour la zone d'atterrissage.
- Il s'agit d'un contrôle électif avec des conseils préventifs.

Pour consulter le modèle du SCP de refus de contrôle régional, consultez la section [Refuser l'accès en AWS fonction de ce qui est demandé Région AWS](#) dans la référence AWS Control Tower Control. Le SCP d'AWS Control Tower est similaire au [SCP de AWS Organizations](#), mais il n'est pas identique.

Vous pouvez déterminer les points de terminaison des services régionaux sur la [page des services régionaux](#).

Considérations relatives au refus de contrôle des régions au niveau de l'OU

La principale considération concernant le refus de contrôle de la région au niveau de l'OU est de déterminer comment il interagira avec le contrôle de refus de la région de la zone d'atterrissage, si les deux sont activés. Pour plus d'informations, voir [Contrôle de refus de région appliqué à l'unité d'organisation](#).

Vous pouvez également consulter [Configurer le contrôle des refus par région](#).

Comptes AWS À propos d'AWS Control Tower

Un Compte AWS est le conteneur pour toutes vos propres ressources. Ces ressources incluent les identités Gestion des identités et des accès AWS (IAM) acceptées par le compte, qui déterminent qui a accès à ce compte. Les identités IAM peuvent inclure des utilisateurs, des groupes, des rôles, etc. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IAM, les utilisateurs, les rôles et les politiques dans AWS Control Tower, consultez la section [Gestion des identités et des accès dans AWS Control Tower](#).

Ressources et délai de création du compte

Lorsqu'AWS Control Tower crée ou inscrit un compte, elle déploie la configuration de ressources minimale nécessaire pour le compte. Par exemple, il peut inclure des ressources sous la forme de [modèles Account Factory](#) et d'autres ressources de votre zone de landing zone, telles que des rôles IAM, des AWS CloudTrail parcoures, des [produits fournis par Service Catalog et des utilisateurs](#) d'IAM Identity Center. AWS Control Tower déploie également des ressources, conformément à la configuration de contrôle, pour l'unité organisationnelle (UO) dans laquelle le nouveau compte est destiné à devenir un compte membre.

AWS Control Tower orchestre le déploiement de ces ressources en votre nom. Le déploiement peut prendre plusieurs minutes par ressource. Tenez donc compte du temps total avant de créer ou d'inscrire un compte. Pour plus d'informations sur la gestion des ressources de vos comptes, consultez [Conseils pour la création et la modification des ressources AWS Control Tower](#).

Que se passe-t-il lorsque AWS Control Tower crée un compte

Les nouveaux comptes dans AWS Control Tower sont créés puis provisionnés par une interaction entre AWS Control Tower AWS Organizations, et AWS Service Catalog. Vous pouvez créer des comptes et inscrire des comptes existants depuis la console AWS Control Tower. Pour connaître les étapes détaillées relatives à l'inscription d'un appareil existant Compte AWS à l'aide de la console AWS Control Tower, consultez [Enregistrer un compte existant depuis la console AWS Control Tower](#).

Dans les coulisses de la création de compte

1. Vous lancez la demande, par exemple, depuis la page AWS Control Tower Account Factory, directement depuis la AWS Service Catalog console ou en appelant l'API ProvisionProductAPI Service Catalog.
2. AWS Service Catalog appelle AWS Control Tower.

3. AWS Control Tower lance un flux de travail qui, dans un premier temps, appelle l'AWS Organizations CreateAccountAPI.
4. Après avoir AWS Organizations créé le compte, AWS Control Tower termine le processus de provisionnement en appliquant des plans et des contrôles.
5. Service Catalog continue d'interroger AWS Control Tower pour vérifier si le processus de mise en service est terminé.
6. Lorsque le flux de travail dans AWS Control Tower est terminé, Service Catalog finalise l'état du compte et vous informe (le demandeur) du résultat.

Considérations relatives à l'ajout de comptes de sécurité ou de journalisation existants

Avant d'accepter un Compte AWS compte de sécurité (nom par défaut : Audit) ou de journalisation (nom par défaut : archive du journal), AWS Control Tower vérifie si le compte contient des ressources en conflit avec les exigences d'AWS Control Tower. Par exemple, vous pouvez avoir un bucket de journalisation portant le même nom que celui requis par AWS Control Tower. AWS Control Tower vérifie également que le compte peut fournir des ressources ; par exemple, en s'assurant que AWS Security Token Service (AWS STS) est activé, que le compte n'est pas suspendu et qu'AWS Control Tower est autorisée à fournir des ressources au sein du compte.

AWS Control Tower ne supprime aucune ressource existante dans les comptes de journalisation et de sécurité que vous fournissez. Toutefois, si vous choisissez de l'activer, le contrôle de refus de la région AWS Control Tower empêche l'accès aux ressources dans les régions interdites.

Sécurité de vos comptes

Vous trouverez des conseils sur les meilleures pratiques pour protéger la sécurité de votre compte de gestion AWS Control Tower et de vos comptes membres dans la AWS Organizations documentation.

- [Bonnes pratiques pour le compte de gestion](#)
- [Bonnes pratiques pour les comptes des membres](#)

À propos des comptes partagés

Trois offres spéciales Comptes AWS sont associées à AWS Control Tower : le compte de gestion, le compte d'audit et le compte d'archivage des journaux. Ces comptes sont généralement appelés comptes partagés, ou parfois comptes principaux.

- Vous pouvez sélectionner des noms personnalisés pour les comptes d'audit et d'archivage des journaux lorsque vous configurez votre zone de landing zone. Pour plus d'informations sur la modification du nom d'un compte, consultez [Modification externe des noms de ressources AWS Control Tower](#).
- Vous pouvez également spécifier un compte existant Compte AWS en tant que compte de sécurité ou de journalisation AWS Control Tower, lors du processus de configuration initiale de la zone de landing zone. Grâce à cette option, AWS Control Tower n'a plus besoin de créer de nouveaux comptes partagés. (Il s'agit d'une sélection unique.)

Pour plus d'informations sur les comptes partagés et leurs ressources associées, consultez [Ressources créées dans les comptes partagés](#).

Compte de gestion

Cela Compte AWS lance AWS Control Tower. Par défaut, l'utilisateur root de ce compte et l'utilisateur IAM ou l'utilisateur administrateur IAM de ce compte ont un accès complet à toutes les ressources de votre zone de landing zone.

Note

Il est recommandé de vous connecter en tant qu'utilisateur IAM Identity Center avec des privilèges d'administrateur lorsque vous effectuez des tâches administratives dans la console AWS Control Tower, au lieu de vous connecter en tant qu'utilisateur root ou administrateur IAM pour ce compte.

Pour plus d'informations sur les rôles et les ressources disponibles dans le compte de gestion, consultez [Ressources créées dans les comptes partagés](#).

Compte d'archivage des journaux

Le compte partagé d'archivage du journal est configuré automatiquement lorsque vous créez votre zone de landing zone, si vous n'apportez pas spécifiquement un autre AWS compte.

Ce compte contient un compartiment Amazon S3 central permettant de stocker une copie de tous les comptes AWS CloudTrail et les fichiers AWS Config journaux de tous les autres comptes de votre zone de landing zone. À titre de bonne pratique, nous recommandons de restreindre l'accès aux comptes d'archivage des journaux aux équipes chargées de la conformité et des enquêtes, ainsi qu'à leurs outils de sécurité ou d'audit associés. Ce compte peut être utilisé pour des audits de sécurité automatisés ou pour héberger des fonctionnalités personnalisées AWS Config Rules, telles que des fonctions Lambda, afin d'effectuer des actions correctives.

Politique relative aux compartiments Amazon S3

Pour la version 3.3 et les versions ultérieures d'AWS Control Tower landing zone, les comptes doivent remplir une `aws:SourceOrgID` condition pour toute autorisation d'écriture dans votre compartiment d'audit. Cette condition garantit que CloudTrail seuls les journaux peuvent être écrits pour le compte de comptes au sein de votre organisation dans votre compartiment S3 ; elle empêche CloudTrail les journaux extérieurs à votre organisation d'écrire dans votre compartiment AWS Control Tower S3. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.3](#).

Pour plus d'informations sur les rôles et les ressources disponibles dans le compte d'archivage des journaux, voir [Archiver les ressources du compte](#)

Note

Ces journaux ne peuvent pas être modifiés. Tous les journaux sont conservés à des fins d'audit et d'enquêtes de conformité liées à l'activité du compte.

Compte d'audit

Ce compte partagé est configuré automatiquement lorsque vous créez votre zone de landing zone, si vous n'apportez pas spécifiquement un autre compte.

Le compte d'audit doit être réservé aux équipes chargées de la sécurité et de la conformité ayant des rôles intercomptes d'auditeur (lecture seule) et d'administrateur (accès complet) pour tous les comptes de la zone de landing zone. Ces rôles sont destinés à être utilisés par les équipes de sécurité et de conformité pour :

- Réalisez des audits par le biais de AWS mécanismes tels que l'hébergement de fonctions Lambda basées sur des AWS Config règles personnalisées.
- Effectuez des opérations de sécurité automatisées, telles que des actions correctives.

Le compte d'audit reçoit également des notifications via le service Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Trois catégories de notifications peuvent être reçues :

- Tous les événements de configuration : cette rubrique regroupe toutes les AWS Config notifications CloudTrail de tous les comptes de votre zone de landing zone.
- Notifications de sécurité agrégées : cette rubrique regroupe toutes les notifications de sécurité relatives à des CloudWatch événements spécifiques, à des événements de modification du statut de AWS Config Rules conformité et à des GuardDuty résultats.
- Notifications de dérive : cette rubrique regroupe tous les avertissements de dérive découverts sur tous les comptes OUs, utilisateurs et SCPs dans votre zone de landing zone. Pour plus d'informations sur la dérive, consultez [Déectez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#).

Les notifications d'audit déclenchées au sein d'un compte membre peuvent également envoyer des alertes à une rubrique Amazon SNS locale. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de compte de s'abonner aux notifications d'audit spécifiques à un compte de membre individuel. Les administrateurs peuvent ainsi résoudre les problèmes qui concernent un compte individuel, tout en regroupant toutes les notifications de compte sur votre compte d'audit centralisé. Pour plus d'informations, consultez le [Guide du développeur Amazon Simple Notification Service](#).

Pour plus d'informations sur les rôles et les ressources disponibles dans le compte d'audit, consultez [Ressources du compte d'audit](#).

Pour plus d'informations sur l'audit programmatique, consultez la section [Rôles programmatiques et relations de confiance pour le compte d'audit AWS Control Tower](#).

⚠ Important

L'adresse e-mail que vous fournissez pour le compte d'audit reçoit des e-mails de AWS notification et de confirmation d'abonnement de la part de toutes les Région AWS entreprises prises en charge par AWS Control Tower. Pour recevoir des e-mails de conformité sur votre compte d'audit, vous devez choisir le lien de confirmation d'abonnement contenu dans chaque e-mail provenant de chaque e-mail Région AWS pris en charge par AWS Control Tower.

Ressources créées dans les comptes partagés

Cette section présente les ressources créées par AWS Control Tower dans les comptes partagés lorsque vous configurez votre zone de landing zone.

Pour plus d'informations sur les ressources relatives aux comptes de membres, consultez [Considérations relatives aux ressources pour Account Factory](#).

Ressources du compte de gestion

Lorsque vous configurez votre zone de landing zone, les AWS ressources suivantes sont créées dans votre compte de gestion.

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
AWS Organizations	Comptes	audit
		log archive
AWS Organizations	OUs	Security
		Sandbox
AWS Organizations	Politiques de contrôle de service	aws-guardrails-*
AWS CloudFormation	Piles	AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
		AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG-MASTER(dans la version 2.6 et versions ultérieures)

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
AWS CloudFormation	StackSets	AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL(Non déployé dans la version 3.0 et versions ultérieures)
		AWSControlTowerBP-BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE (Deployed in 3.2 and later)
		AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
		AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG
		AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES
		AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES
		AWSControlTowerBP-SECURITY-TOPICS
		AWSControlTowerGuardrailAWS-GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-READ-PROHIBITED
		AWSControlTowerGuardrailAWS-GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-WRITE-PROHIBITED
		AWSControlTowerLoggingResources

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
		AWSControlTowerSecurityResources
		AWSControlTowerExecutionRole
AWS Service Catalog	Produit (langue française non garantie)	AWS Control Tower Account Factory
AWS Config	Agrégateur	aws-controltower-ConfigAggregatorForOrganizations
AWS CloudTrail	Journal d'activité	aws-controltower-BaselineCloudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Journaux	aws-controltower/CloudTrail Logs
Gestion des identités et des accès AWS	Roles	AWSControlTowerAdmin
		AWSControlTowerStackSetRole
		AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
Gestion des identités et des accès AWS	Stratégies	AWSControlTowerServiceRolePolicy
		AWSControlTowerAdminPolicy
		AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
		AWSControlTowerStackSetRolePolicy

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
AWS IAM Identity Center	Groupes d'annuaires	AWSAccountUsine
		AWSAuditAccountAdmins
		AWSControlTowerAdmins
		AWSLogArchiveAdmins
		AWSLogArchiveViewers
		AWSSecurityAuditors
		AWSSecurityAuditPowerUsers
		AWSServiceCatalogAdmins
AWS IAM Identity Center	Jeux d'autorisations	AWSAdministratorAccess
		AWSPowerUserAccess
		AWSServiceCatalogAdminFullAccess
		AWSServiceCatalogEndUserAccess
		AWSReadOnlyAccess
		AWSOrganizationsFullAccess

 Note

CloudFormation StackSet BP_BASELINE_CLOUDTRAIL n'est pas déployé dans les versions 3.0 ou ultérieures de la zone d'atterrissage. Toutefois, elle continue d'exister dans les versions antérieures de la zone d'atterrissage, jusqu'à ce que vous mettiez à jour votre zone d'atterrissage.

Archiver les ressources du compte

Lorsque vous configurez votre zone de landing zone, les AWS ressources suivantes sont créées dans votre compte d'archive de journaux.

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
AWS CloudFormation	Piles	StackSet-AWSContro ITowerGuardrailAWS-GR- AUDIT-BUCKET-PUBLIC- READ-PROHIBITED-
		StackSet-AWSContro ITowerGuardrailAWS-GR- AUDIT-BUCKET-PUBLIC-WRI TE-PROHIBITED
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDWATCH-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CONFIG-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDTRAIL-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-ROLES-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-LINKED-ROLE-(In 3.2 and later)

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE-ROLES-
		StackSet-AWSContro ITowerLoggingResources-
AWS Config	AWS Config Rules	AWSControlTower_AW S-GR_AUDIT_BUCKET_ PUBLIC_READ_PROHIBITED AWSControlTower_AW S-GR_AUDIT_BUCKET_ PUBLIC_WRITE_PROHIBIT
AWS CloudTrail	Journaux de suivi	aws-controltower-BaselineCl oudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Règles de l'événement	aws-controltower-ConfigComp lianceChangeEventRule
Amazon CloudWatch	CloudWatch Journaux	/aws/lambda/aws-controltowe r-NotificationForwarder

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
Gestion des identités et des accès AWS	Rôles	aws-controltower-AdministratorExecutionRole
		aws-controltower-CloudWatchLogsRole
		aws-controltower-ConfigRecorderRole
		aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole
		aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole
		AWSControlTowerExecution
Gestion des identités et des accès AWS	Stratégies	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	Rubriques	aws-controltower-SecurityNotifications
AWS Lambda	Applications	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-*
AWS Lambda	Fonctions	aws-controltower-NotificationForwarder
Amazon Simple Storage Service	Compartiments	aws-controltower-logs-*
		aws-controltower-s3-access-logs-*

Ressources du compte d'audit

Lorsque vous configurez votre zone de landing zone, les AWS ressources suivantes sont créées dans votre compte d'audit.

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
AWS CloudFormation	Piles	StackSet-AWSContro ITowerGuardrailAWS-GR- AUDIT-BUCKET-PUBLIC- READ-PROHIBITED-
		StackSet-AWSContro ITowerGuardrailAWS-GR- AUDIT-BUCKET-PUBLIC-WRI TE-PROHIBITED-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDWATCH-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CONFIG-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDTRAIL-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-ROLES-
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-LINKED-ROLE-(In 3.2 and later)

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
		StackSet-AWSControlTowerBP-SECURITY-TOPICS-
		StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES-
		StackSet-AWSControlTowerSecurityResources-*
AWS Config	Agrégateur	aws-controltower-GuardrailsComplianceAggregator
AWS Config	AWS Config Rules	AWSControlTower_AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED AWSControlTower_AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
AWS CloudTrail	Journal d'activité	aws-controltower-BaselineCloudTrail
Amazon CloudWatch	CloudWatch Règles de l'événement	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule
Amazon CloudWatch	CloudWatch Journaux	/aws/lambda/aws-controltower-NotificationForwarder

Service AWS	Type de ressource	Nom de la ressource
Gestion des identités et des accès AWS	Rôles	aws-controltower-AdministratorExecutionRole
		aws-controltower-CloudWatchLogsRole
		aws-controltower-ConfigRecorderRole
		aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole
		aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole
		aws-controltower-AuditAdministratorRole
		aws-controltower-AuditReadOnlyRole
		AWSControlTowerExecution
Gestion des identités et des accès AWS	Stratégies	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	Rubriques	aws-controltower-AggregateSecurityNotifications
		aws-controltower-AllConfigNotifications
		aws-controltower-SecurityNotifications
AWS Lambda	Fonctions	aws-controltower-NotificationForwarder

À propos des comptes des membres

Les comptes membres sont les comptes par le biais desquels vos utilisateurs exécutent leur AWS charge de travail. Les comptes membres d'AWS Control Tower peuvent être créés et personnalisés par différentes méthodes, y compris des méthodes automatisées. Dans certains cas, vous pouvez importer des données existantes Comptes AWS dans AWS Control Tower. Lorsque des comptes de membre sont créés ou inscrits, ils doivent exister au sein d'une unité organisationnelle (UO) créée dans la console AWS Control Tower ou enregistrée auprès d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez les rubriques connexes suivantes :

- [Méthodes de provisionnement](#)
- [Provisionner et gérer des comptes avec Account Factory](#)
- [Automatisez les tâches dans AWS Control Tower](#)
- [Déplacez et enregistrez des comptes grâce à l'inscription automatique](#)
- [Provisionner des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform \(AFT\)](#)
- [AWS Organisations : terminologie et concepts](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.

Comptes et contrôles

Les comptes des membres peuvent être inscrits dans AWS Control Tower, ou ils peuvent être désinscrits. Les contrôles s'appliquent différemment aux comptes inscrits et non inscrits, et des contrôles peuvent s'appliquer aux comptes imbriqués en OUs fonction de l'héritage.

Pour plus d'informations sur les ressources allouées aux comptes membres par AWS Control Tower, consultez. [Considérations relatives aux ressources pour Account Factory](#)

Interagissez avec les comptes AWS Control Tower depuis AWS Service Catalog

Cette section explique comment gérer vos comptes AWS Control Tower avec les fonctionnalités de AWS Service Catalog.

Rubriques

- [Provisionnez des comptes dans la console Service Catalog, avec Account Factory](#)

- [Automatisez le provisionnement des comptes dans AWS Control Tower par Service Catalog APIs](#)
- [Mettre à jour le produit fourni dans Service Catalog](#)
- [Désinscrire un compte dans Service Catalog](#)

Provisionnez des comptes dans la console Service Catalog, avec Account Factory

La procédure suivante décrit comment créer et configurer des comptes en tant qu'utilisateur dans IAM Identity Center via AWS Service Catalog. Cette procédure est également appelée provisionnement de compte avancé ou provisionnement manuel de compte. Vous pouvez éventuellement provisionner des comptes AWS Control Tower par programmation, avec la AWS CLI, avec Service Catalog APIs ou avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT). Vous pouvez peut-être configurer des comptes personnalisés dans la console si vous avez déjà configuré des plans personnalisés. Pour plus d'informations sur la personnalisation, consultez [Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization \(AFC\)](#).

Note

Si vous avez désactivé IAM Identity Center dans les paramètres de votre zone de landing zone, les paramètres utilisateur SSO (SSOUserEmail, SSOUserFirstName, et SSOUserLastName) ne sont pas utilisés lors de la mise en service du compte. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des valeurs d'espace réservé pour ces paramètres obligatoires et les modifier ultérieurement en suivant les instructions de [Mettre à jour le produit fourni dans Service Catalog](#)

Pour approvisionner des comptes individuellement dans Account Factory, en tant qu'utilisateur

1. Connectez-vous à partir de l'URL de votre portail utilisateur.
2. Dans Vos applications, sélectionnez AWS Compte.
3. Dans la liste des comptes, choisissez l'identifiant de compte de votre compte de gestion. Cet identifiant peut également comporter une étiquette, par exemple (Gestion).
4. Dans AWSServiceCatalogEndUserAccess, choisissez Console de gestion. Cela ouvre le compte AWS Management Console pour cet utilisateur.
5. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne option Région AWS pour le provisionnement des comptes, qui doit être votre région AWS Control Tower.

6. Recherchez et choisissez Service Catalog pour ouvrir la console Service Catalog.
7. Dans le volet de navigation, sélectionnez Products.
8. Sélectionnez AWS Control Tower Account Factory, puis cliquez sur le bouton Lancer le produit. Cette action lance l'assistant pour le provisionnement d'un nouveau compte.
9. Renseignez les informations et gardez à l'esprit les points suivants :
 - L'SSOUserEmail peut être une nouvelle adresse e-mail ou l'adresse e-mail associée à un utilisateur IAM Identity Center existant. Quel que soit votre choix, cet utilisateur aura un accès administratif au compte que vous mettez en service.
 - AccountEmail doit s'agir d'une adresse e-mail qui n'est pas déjà associée à un Compte AWS. Si vous avez utilisé une nouvelle adresse e-mail dans SSOUserEmail, vous pouvez utiliser cette adresse e-mail ici.
10. Ne définissez pas TagOptionset n'activez pas les notifications, sinon le compte risque de ne pas être approvisionné. Lorsque vous avez terminé, choisissez Launch product.
11. Vérifiez les paramètres de votre compte, puis choisissez Launch (Lancer). Ne créez pas de plan de ressources, sinon le compte ne pourra pas être approvisionné.
12. Votre compte est en cours de mise en service. Cette opération peut prendre quelques minutes. Vous pouvez actualiser la page pour mettre à jour les informations de statut affichées.

 Note

Jusqu'à cinq comptes peuvent être provisionnés à la fois.

Automatisez le provisionnement des comptes dans AWS Control Tower par Service Catalog APIs

AWS Control Tower est intégré à plusieurs autres AWS services, tels que AWS Service Catalog. Vous pouvez l'utiliser APIs pour créer et approvisionner vos comptes membres dans AWS Control Tower, ou pour inscrire des comptes membres existants.

 Note

Si vous avez désactivé IAM Identity Center dans les paramètres de votre zone de landing zone, les paramètres utilisateur SSO (SSOUserEmail, SSOUserFirstName, et SSOUserLastName) ne sont pas utilisés lors de la mise en service du compte. Si vous

le souhaitez, vous pouvez fournir des valeurs d'espace réservé pour ces paramètres obligatoires et les modifier ultérieurement en suivant les instructions de. [Mettre à jour le produit fourni dans Service Catalog](#)

La vidéo vous montre comment approvisionner des comptes de manière automatisée et par lots, en appelant le AWS Service Catalog APIs. Pour le provisionnement, vous appellerez l'[ProvisionProduct](#) API depuis l'interface de ligne de commande (CLI) et vous spécifierez un fichier JSON contenant les paramètres de chaque compte que vous souhaitez configurer. La vidéo illustre l'installation et l'utilisation de l'environnement de développement [AWS Cloud9](#) pour effectuer ce travail. Les commandes CLI seront les mêmes si vous utilisez AWS Cloudshell au lieu de AWS Cloud9.

Note

Vous pouvez également adapter cette approche pour automatiser les mises à jour des comptes, en appelant l'[UpdateProvisionedProduct](#) API de AWS Service Catalog pour chaque compte. Vous pouvez écrire un script pour mettre à jour les comptes, un par un.

En tant que méthode d'automatisation complètement différente, si vous connaissez Terraform, vous pouvez [provisionner des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform](#) (AFT).

Exemple de rôle d'administration de l'automatisation

Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser pour configurer votre rôle d'administration d'automatisation dans le compte de gestion. Vous devez configurer ce rôle dans votre compte de gestion afin qu'il puisse effectuer l'automatisation avec un accès administrateur sur les comptes cibles.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the SampleAutoAdminRole

Resources:
  AdministrationRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: SampleAutoAdminRole
      AssumeRolePolicyDocument:
```

```
Version: 2012-10-17
Statement:
  - Effect: Allow
    Principal:
      Service: cloudformation.amazonaws.com
    Action:
      - sts:AssumeRole
Path: /
Policies:
  - PolicyName: AssumeSampleAutoAdminRole
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Effect: Allow
          Action:
            - sts:AssumeRole
          Resource:
            - "arn:aws:iam::*:role/SampleAutomationExecutionRole"
```

Exemple de rôle d'exécution de l'automatisation

Voici un exemple de modèle que vous pouvez utiliser pour configurer votre rôle d'exécution d'automatisation. Vous devez configurer ce rôle dans les comptes cibles.

```
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "Create automation execution role for creating Sample Additional Role."

Parameters:
  AdminAccountId:
    Type: "String"
    Description: "Account ID for the administrator account (typically management, security or shared services)."
  AdminRoleName:
    Type: "String"
    Description: "Role name for automation administrator access."
    Default: "SampleAutomationAdministrationRole"
  ExecutionRoleName:
    Type: "String"
    Description: "Role name for automation execution."
    Default: "SampleAutomationExecutionRole"
  SessionDurationInSecs:
    Type: "Number"
    Description: "Maximum session duration in seconds."
```

Default: 14400

Resources:

This needs to run after AdminRoleName exists.

ExecutionRole:

Type: "AWS::IAM::Role"

Properties:

RoleName: !Ref ExecutionRoleName

MaxSessionDuration: !Ref SessionDurationInSecs

AssumeRolePolicyDocument:

Version: "2012-10-17"

Statement:

- Effect: "Allow"

Principal:

AWS:

- !Sub "arn:aws:iam::\${AdminAccountId}:role/\${AdminRoleName}"

Action:

- "sts:AssumeRole"

Path: "/"

ManagedPolicyArns:

- "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"

Après avoir configuré ces rôles, vous devez appeler le AWS Service Catalog APIs pour effectuer les tâches automatisées. Les commandes CLI sont données dans la vidéo.

Exemple d'entrée de provisionnement pour l'API Service Catalog

Voici un exemple des informations que vous pouvez fournir à l'ProvisionProductAPI Service Catalog si vous utilisez l'API pour créer de nouveaux comptes AWS Control Tower ou pour inscrire des comptes de membres existants :

Note

Pour inscrire un compte membre existant à l'aide de l'ProvisionProductAPI, le rôle `AWSControlTowerExecution` IAM doit exister sur le compte cible avant que vous n'appeliez l'API. Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres d'entrée présentés dans l'exemple suivant pour la mise en service d'un nouveau compte et pour l'inscription d'un compte existant.

```
{
```



```
pathId: "lpv2-7n2o3nudljh4e",
productId: "prod-y422ydgjge2rs",
provisionedProductName: "Example product 1",
provisioningArtifactId: "pa-2mmz36cfpj2p4",
provisioningParameters: [
  {
    key: "AccountEmail",
    value: "abc@amazon.com"
  },
  {
    key: "AccountName",
    value: "ABC"
  },
  {
    key: "ManagedOrganizationalUnit",
    value: "Custom (ou-xfe5-a8hb8ml8)"
  },
  {
    key: "SSOUserEmail",
    value: "abc@amazon.com"
  },
  {
    key: "SSOUserFirstName",
    value: "John"
  },
  {
    key: "SSOUserLastName",
    value: "Smith"
  }
],
provisionToken: "c3c795a1-9824-4fb2-a4c2-4b1841be4068"
}
```

Pour plus d'informations, consultez la [référence d'API pour Service Catalog](#).

 Note

Notez que le format de la chaîne d'entrée pour la valeur de `ManagedOrganizationalUnit` est passé de `OU_NAME` à `OU_NAME (OU_ID)`. La vidéo qui suit ne mentionne pas ce changement.

Vidéo de procédure

Cette vidéo (6:58) explique comment automatiser les déploiements de comptes dans AWS Control Tower. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo du provisionnement automatique des comptes dans AWS Control Tower.](#)

Mettre à jour le produit fourni dans Service Catalog

La procédure suivante vous explique comment mettre à jour votre compte dans Account Factory ou le déplacer vers une nouvelle unité d'organisation, en mettant à jour le produit provisionné du compte dans Service Catalog.

Note

Si vous avez désactivé IAM Identity Center dans les paramètres de votre zone de landing zone, les paramètres utilisateur SSO (`SSOUserEmail`, `SSOUserFirstName`, et `SSOUserLastName`) ne sont pas utilisés lors de la mise en service du compte. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des valeurs d'espace réservé pour ces paramètres obligatoires et les modifier ultérieurement en suivant les instructions de cette section.

Pour mettre à jour un compte Account Factory ou modifier son unité d'organisation via Service Catalog

1. Connectez-vous à la console AWS de gestion et ouvrez-la à l' AWS Service Catalog adresse <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.

Note

Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur autorisé à fournir de nouveaux produits dans Service Catalog (par exemple, un utilisateur du IAM Identity Center dans un `AWSAccountFactory` ou plusieurs `AWSServiceCatalogAdmins` groupes).

2. Dans le volet de navigation, choisissez Provisioning, puis Provisioned products.
3. Pour chacun des comptes membres répertoriés, effectuez les étapes suivantes pour mettre à jour tous les comptes membres :

- a. Sélectionnez un compte membre. Vous êtes dirigé vers la page des détails du produit provisionné pour ce compte.
- b. Sur la page des détails du produit provisionné, choisissez l'onglet Événements.
- c. Notez les paramètres suivants :
 - SSOUserE-mail (disponible dans les détails du produit approvisionné)
 - AccountEmail(Disponible dans les détails du produit approvisionné)
 - SSOUserFirstName(Disponible dans le centre d'identité IAM)
 - SSOUserLastName(Disponible dans le centre d'identité IAM)
 - AccountName(Disponible dans le centre d'identité IAM)
- d. À partir de Actions, choisissez Update (Mettre à jour).
- e. Cliquez sur le bouton en regard de la version du produit que vous souhaitez mettre à jour, puis choisissez Suivant.
- f. Fournissez les valeurs de paramètres qui ont été mentionnées précédemment.
 - Si vous souhaitez conserver l'unité d'organisation existante ManagedOrganizationalUnit, choisissez l'unité d'organisation dans laquelle se trouvait déjà le compte.
 - Si vous souhaitez migrer le compte vers une nouvelle unité d'organisation ManagedOrganizationalUnit, choisissez la nouvelle unité d'organisation pour le compte.

Un administrateur central du cloud peut trouver ces informations dans la console AWS Control Tower, sur la page Organisation.

- g. Choisissez Suivant.
- h. Examinez vos modifications, puis choisissez Update (Mettre à jour). Ce processus peut prendre quelques minutes par compte.

Désinscrire un compte dans Service Catalog

La désinscription d'un compte peut être effectuée dans la console Service Catalog par un utilisateur d'IAM Identity Center du AWSAccountFactory groupe, en mettant fin au produit provisionné. Pour plus d'informations sur les utilisateurs ou les groupes IAM Identity Center, voir [Gérer les utilisateurs et l'accès via AWS IAM Identity Center](#). La procédure suivante décrit comment désinscrire un compte membre dans Service Catalog.

Pour désinscrire un compte inscrit via Service Catalog

1. Ouvrez la console Service Catalog dans votre navigateur Web à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog>.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Provisioned products list.
3. Dans la liste des comptes provisionnés, choisissez le nom du compte que vous souhaitez qu'AWS Control Tower ne gère plus.
4. Sur la page Provisioned product details (Détails du produit mis en service), dans le menu Actions, choisissez Terminate (Résilier).
5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez Terminate (Résilier).

Important

Le mot terminate est spécifique à Service Catalog. Lorsque vous résiliez un compte dans Service Catalog Account Factory, le compte n'est pas fermé. Cette action supprime le compte de son unité opérationnelle et de votre zone de landing zone.

6. Lorsque le compte a été désinscrit, son statut passe à Non inscrit.
7. Si vous n'avez plus besoin du compte, fermez-le. Pour plus d'informations sur la fermeture de AWS comptes, consultez la section [Fermeture d'un compte](#) dans le guide de AWS Billing l'utilisateur

Note

Attendez que le statut du compte indique Non inscrit.

Approvisionnement et gestion de comptes dans AWS Control Tower

Ce chapitre inclut :

- une présentation et des procédures de mise en service et de gestion de nouveaux comptes membres dans AWS Control Tower.
- une présentation et les procédures d'inscription d'un AWS compte existant dans AWS Control Tower.

Pour obtenir des informations générales sur les comptes dans AWS Control Tower, consultez [Comptes AWS À propos d'AWS Control Tower](#). Pour plus d'informations sur l'inscription de plusieurs comptes dans AWS Control Tower, consultez. [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#)

Note

La fourniture, la mise à jour et la personnalisation d'un compte unique doivent cibler une unité organisationnelle (UO) AWSControl TowerBaseline activée. Si l'unité organisationnelle n'est pas AWSControl TowerBaseline activée, vous pouvez activer l'inscription automatique du compte ou utiliser ResetEnabledBaseline et encore ResetEnabledControl APIs EnabledControls sur cette EnabledBaselines unité d'organisation pour inscrire des comptes. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir : [Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

Note

Vous pouvez effectuer jusqu'à cinq (5) opérations liées au compte simultanément, notamment le provisionnement, la mise à jour et l'inscription.

Autorisations requises pour le provisionnement des comptes

Avec les autorisations de groupe d'utilisateurs appropriées, les fournisseurs peuvent spécifier des lignes de base normalisées et des configurations réseau pour tous les comptes de leur organisation.

Lorsque vous créez des comptes à partir de la console AWS Control Tower avec Account Factory, vous devez être connecté à un compte avec un utilisateur IAM dont la `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` politique est activée, ainsi que les autorisations nécessaires pour utiliser la console AWS Control Tower, et vous ne pouvez pas être connecté en tant qu'utilisateur root.

Note

Lors de la mise en service d'un compte, le demandeur du compte doit toujours disposer des autorisations `CreateAccount` et des `DescribeCreateAccountStatus` autorisations. Cet ensemble d'autorisations fait partie du rôle d'administrateur et est accordé automatiquement lorsqu'un demandeur assume le rôle d'administrateur. Si vous déléguez l'autorisation de provisionner des comptes, vous devrez peut-être ajouter ces autorisations directement aux demandeurs de comptes.

Pour obtenir des informations générales sur les autorisations requises dans AWS Control Tower, consultez [Utilisation de politiques basées sur l'identité \(politiques IAM\) pour AWS Control Tower](#). Pour plus d'informations sur les rôles et les comptes dans AWS Control Tower, consultez la section [Rôles et comptes](#).

Provisionner des comptes dans AWS Control Tower

AWS Control Tower propose plusieurs méthodes pour créer et mettre à jour les comptes des membres. Certaines méthodes sont principalement basées sur la console, tandis que d'autres sont principalement automatisées.

Présentation

L'une des méthodes standard pour créer des comptes membres dans AWS Control Tower consiste à utiliser Account Factory, un produit basé sur une console qui fait partie du Service Catalog. De plus, depuis la console AWS Control Tower, vous pouvez utiliser Create account pour créer de nouveaux comptes, ainsi que Enroll Account pour inscrire des AWS comptes existants dans AWS Control Tower, si votre zone de landing zone n'est pas en état de dérive.

Avec Account Factory, vous pouvez configurer des comptes de base en vous basant sur les paramètres par défaut d'AWS Control Tower. Vous pouvez également créer des comptes personnalisés répondant aux exigences des cas d'utilisation spécialisés.

[Account Factory Customization \(AFC\)](#) est un moyen de configurer des comptes personnalisés à partir de la console AWS Control Tower. Il automatise la personnalisation et le déploiement de vos comptes. Il permet un provisionnement automatisé basé sur la console, après quelques étapes de configuration uniques, ce qui élimine le besoin d'écrire des scripts ou de configurer des pipelines. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization \(AFC\)](#).

Inscription automatique

Vous pouvez également créer des comptes Comptes AWS externes à AWS Control Tower et les déplacer vers une unité d'organisation enregistrée auprès d'AWS Control Tower, sans créer de perte d'héritage, si vous optez pour la fonctionnalité d'inscription automatique des comptes dans les paramètres de votre zone de landing zone. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Déplacez et enregistrez des comptes grâce à l'inscription automatique](#).

Méthodes basées sur la console :

- Par le biais de la console Account Factory qui en fait partie AWS Service Catalog, pour les comptes de base ou personnalisés. Consultez [Provisionner et gérer des comptes avec Account Factory](#) les détails et les instructions.
- Grâce à l'inscription automatique, en transférant un compte vers une unité d'organisation depuis la console. Consultez [Déplacez et enregistrez des comptes grâce à l'inscription automatique](#)
- Grâce à la fonctionnalité d'inscription d'un compte dans AWS Control Tower, si votre zone d'atterrissage n'est pas en état de dérive. Consultez [Enregistrer un compte existant depuis la console AWS Control Tower](#).
- Dans la console AWS Control Tower, vous pouvez utiliser Account Factory pour créer, mettre à jour ou inscrire jusqu'à cinq comptes simultanément.

Méthodes automatisées :

- Code Lambda : depuis le compte de gestion de votre zone d'atterrissage AWS Control Tower, à l'aide du code Lambda et des rôles IAM appropriés. Consultez la section [Provisionnement automatique des comptes avec les rôles IAM](#).
- Terraform : de l'AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), qui s'appuie sur Account Factory et un GitOps modèle permettant d'automatiser le provisionnement et la mise à jour des

comptes. Consultez [Provisionner des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform \(AFT\)](#).

- Grâce à l'inscription automatique, en transférant un compte existant vers une unité d'organisation à l'aide de APIs. Consultez [Déplacez et enregistrez des comptes grâce à l'inscription automatique](#)
- Personnalisation d'Account Factory dans la console AWS Control Tower : après les étapes de configuration, le futur provisionnement de comptes personnalisés ne nécessite aucune configuration supplémentaire ni aucune maintenance du pipeline. Les comptes sont approvisionnés au moyen d'un AWS Service Catalog produit appelé Blueprint. Un plan peut utiliser des modèles ou CloudFormation des modèles Terraform.

 Note

CloudFormation les plans peuvent déployer des ressources dans plusieurs régions. Les plans Terraform ne peuvent déployer des ressources que dans une seule région. Par défaut, il s'agit de la région d'origine.

Provisionner des comptes dans la console AWS Control Tower

La procédure suivante décrit comment créer et configurer des comptes en tant qu'utilisateur dans IAM Identity Center via la console AWS Control Tower. Cette procédure est également appelée provisionnement manuel des comptes. Vous pouvez éventuellement provisionner des comptes AWS Control Tower par programmation, avec la AWS CLI, avec Service Catalog APIs ou avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), ou inscrire automatiquement un compte existant dans une unité d'organisation enregistrée. Vous pouvez peut-être configurer des comptes personnalisés dans la console si vous avez déjà configuré des plans personnalisés. Pour plus d'informations sur la personnalisation, consultez [Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization \(AFC\)](#).

Pour provisionner des comptes individuellement dans la console AWS Control Tower, en tant qu'utilisateur

1. Connectez-vous AWS et accédez à la console AWS Control Tower.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Organizations pour afficher la page Organization.
3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Créer des ressources.

4. Dans le menu déroulant, choisissez Créer un compte.
5. Renseignez les informations sur la page et gardez à l'esprit les points suivants :
 - L'adresse e-mail du compte doit être une adresse e-mail qui n'est pas encore associée à un Compte AWS.
 - Le nom d'affichage est le nom que vous souhaitez voir pour ce compte.
6. Remplissez les champs pour définir votre configuration d'accès, avec une adresse e-mail et un nom d'utilisateur IAM Identity Center.
7. Sélectionnez une unité d'organisation enregistrée dans la liste déroulante pour indiquer l'unité d'organisation dans laquelle vous souhaitez approvisionner le compte.
8. Utilisez éventuellement un plan prédéfini pour fournir à votre compte des ressources personnalisées. Vous pourrez effectuer cette tâche ultérieurement.
9. Passez en revue les sélections de votre compte, puis choisissez Créer un compte en bas à droite.
10. Votre compte est en cours de mise en service. Cette opération peut prendre quelques minutes. Vous pouvez actualiser la page pour mettre à jour les informations de statut affichées.

 Note

Jusqu'à cinq comptes peuvent être provisionnés à la fois.

Consultez vos comptes

La page Organisation répertorie tous les comptes OUs et comptes de votre organisation, quel que soit l'unité organisationnelle ou le statut d'inscription dans AWS Control Tower. Vous pouvez consulter et inscrire les comptes membres dans AWS Control Tower, individuellement ou par groupes d'unités d'organisation, si chaque compte répond aux conditions requises pour l'inscription.

Pour consulter un compte spécifique

- Accédez à la page Organisation.
- Vous pouvez sélectionner Comptes uniquement dans le menu déroulant en haut à droite.
- Sélectionnez ensuite le nom de votre compte dans le tableau.

- Vous pouvez également sélectionner le nom de l'unité d'organisation parent dans le tableau et consulter la liste de tous les comptes de cette unité d'organisation sur la page Détails de cette unité d'organisation.

Sur les pages Organisation et Détails du compte, vous pouvez voir l'état du compte, qui est l'un des suivants :

- **Non inscrit** : le compte est membre de l'unité d'organisation parent, mais il n'est pas entièrement géré par AWS Control Tower. Si l'unité d'organisation parent est enregistrée, le compte est régi par les contrôles préventifs configurés pour son unité d'organisation parent enregistrée, mais les contrôles de détection de l'unité d'organisation ne s'appliquent pas à ce compte. Si l'unité d'organisation parent n'est pas enregistrée, aucun contrôle ne s'applique à ce compte.
- **Inscription** — Le compte est intégré à la gouvernance par AWS Control Tower. Nous alignons le compte sur la configuration de contrôle de l'unité d'organisation parent. Ce processus peut nécessiter plusieurs minutes par ressource du compte.
- **Inscrit** — Le compte est régi par les contrôles configurés pour son unité d'organisation parent. Il est entièrement géré par AWS Control Tower.
- **Échec de l'inscription** : le compte n'a pas pu être inscrit dans AWS Control Tower. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Causes courantes d'échec de l'inscription](#).
- **Mise à jour disponible** — Une mise à jour est disponible sur le compte. Les comptes dans cet état sont toujours inscrits, mais ils doivent être mis à jour pour refléter les modifications récentes apportées à votre environnement. Pour mettre à jour un seul compte, accédez à la page détaillée du compte et sélectionnez **Mettre à jour le compte**.

Si vous avez plusieurs comptes dotés de cet état dans une seule unité d'organisation, vous pouvez choisir de réenregistrer l'unité d'organisation et de mettre à jour ces comptes ensemble.

À propos de l'inscription de comptes existants

Vous pouvez étendre la gouvernance d'AWS Control Tower à un individu, existant Compte AWS lorsque vous l'inscrivez dans une unité organisationnelle (UO) déjà régie par AWS Control Tower. Les comptes éligibles existent dans des comptes non enregistrés OUs qui font partie de la même AWS Organizations organisation que l'unité d'organisation AWS Control Tower.

Il existe plusieurs méthodes pour inscrire des comptes dans AWS Control Tower. Les informations de cette page s'appliquent à toutes les méthodes d'inscription.

 Note

Vous ne pouvez pas enregistrer un AWS compte existant comme compte d'audit ou d'archivage des journaux, sauf lors de la configuration initiale de la zone d'atterrissage.

Que se passe-t-il lors de l'inscription au compte

Au cours du processus d'inscription, AWS Control Tower effectue les actions suivantes :

- Établit la référence du compte, ce qui inclut le déploiement de ces ensembles de piles :
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES`
 - `AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-LINKED-ROLES`
 - `AWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1`

Il est conseillé de passer en revue les modèles de ces ensembles de piles et de s'assurer qu'ils ne sont pas en conflit avec vos stratégies existantes.

- Identifie le compte via AWS IAM Identity Center ou AWS Organizations.
- Place le compte dans l'unité d'organisation que vous avez spécifiée. Veillez à appliquer tout SCPs ce qui est appliqué dans l'unité d'organisation actuelle, afin que votre posture de sécurité reste cohérente.
- Applique les contrôles obligatoires au compte au moyen de ceux SCPs qui s'appliquent à l'unité d'organisation sélectionnée dans son ensemble.
- Active AWS Config et configure le système pour enregistrer toutes les ressources du compte.
- Ajoute les AWS Config règles qui appliquent les contrôles de détection d'AWS Control Tower au compte.

 Comptes et parcours au niveau de l'organisation CloudTrail

Pour les versions 3.1 et supérieures de la zone d'atterrissage, si vous avez sélectionné l'AWS CloudTrail intégration facultative dans les paramètres de la zone d'atterrissage :

- Tous les comptes des membres d'une UO sont régis par l' AWS CloudTrail historique de l'UO, qu'ils soient inscrits ou non.
- Lorsque vous enregistrez un compte dans AWS Control Tower, celui-ci est régi par le AWS CloudTrail parcours de la nouvelle organisation. Si vous avez déjà déployé une version d'essai CloudTrail , des frais supplémentaires peuvent être facturés, sauf si vous supprimez la version d'essai existante pour le compte avant de l'inscrire dans AWS Control Tower.
- Si vous transférez un compte vers une unité d'organisation enregistrée, par exemple au moyen de la AWS Organizations console ou APIs, vous souhaitez peut-être supprimer toute trace restante au niveau du compte. Si vous avez déjà déployé un CloudTrail trail, vous devrez payer des CloudTrail frais supplémentaires.

Si vous mettez à jour votre zone d'atterrissage et que vous choisissez de ne plus participer aux pistes au niveau de l'organisation, ou si votre zone d'atterrissage est antérieure à la version 3.0, les CloudTrail pistes au niveau de l'organisation ne s'appliquent pas à vos comptes.

Inscrivez des comptes existants avec VPCs

La gestion d'AWS Control Tower est VPCs différente lorsque vous créez un nouveau compte dans Account Factory et lorsque vous enregistrez un compte existant.

- Lorsque vous créez un nouveau compte, AWS Control Tower supprime automatiquement le VPC AWS par défaut et crée un nouveau VPC pour ce compte.
- Lorsque vous enregistrez un compte existant, AWS Control Tower ne crée pas de nouveau VPC pour ce compte.
- Lorsque vous enregistrez un compte existant, AWS Control Tower ne supprime aucun VPC existant ou VPC AWS par défaut associé au compte.

Tip

Vous pouvez modifier le comportement par défaut des nouveaux comptes en configurant Account Factory, afin qu'il ne configure pas de VPC par défaut pour les comptes de votre

organisation sous AWS Control Tower. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Créez un compte dans AWS Control Tower sans VPC](#).

Inscrire des comptes avec des ressources AWS Config

Le compte à inscrire ne doit pas disposer de AWS Config ressources existantes. Consultez la section [Inscrire des comptes disposant de AWS Config ressources existantes](#).

Voici quelques exemples de commandes AWS Config CLI que vous pouvez utiliser pour déterminer l'état des AWS Config ressources de votre compte existant, telles que l'enregistreur de configuration et le canal de diffusion.

Commandes d'affichage :

- `aws configservice describe-delivery-channels`
- `aws configservice describe-delivery-channel-status`
- `aws configservice describe-configuration-recorders`

La réponse normale est quelque chose comme "name": "default"

Commandes de suppression :

- `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`

Conditions préalables à l'inscription

Cette section décrit comment inscrire un AWS compte existant dans AWS Control Tower si vous n'avez pas sélectionné la fonctionnalité d'inscription automatique facultative sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage, ou si vous utilisez une version de zone d'atterrissage antérieure à la version 3.1.

Les conditions préalables suivantes sont requises avant de pouvoir inscrire une personne existante Compte AWS dans AWS Control Tower :

 Note

La condition préalable pour ajouter le `AWSControlTowerExecution` rôle n'est pas requise si vous avez activé la fonctionnalité d'inscription automatique d'AWS Control Tower sur la page des paramètres de la zone de landing zone, ou si vous inscrivez le compte dans le cadre d'un processus d'enregistrement de l'unité d'organisation. Cependant, dans tous les cas, le compte à inscrire peut ne pas disposer de AWS Config ressources existantes. Voir [Inscrire des comptes disposant de ressources existantes AWS Config](#)

1. Pour inscrire un poste existant Compte AWS, le `AWSControlTowerExecution` rôle doit être présent dans le compte que vous inscrivez. Vous pouvez consulter Enregistrer [un compte](#) pour obtenir des informations et des instructions.
2. Outre le `AWSControlTowerExecution` rôle, le titulaire que Compte AWS vous souhaitez inscrire doit disposer des autorisations et des relations de confiance suivantes. Sinon, l'inscription échouera.

Autorisation de rôle : `AdministratorAccess` (politique AWS gérée)

Relation de confiance entre les rôles :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

3. Nous recommandons que le compte ne dispose pas d'un enregistreur AWS Config de configuration ou d'un canal de diffusion. Ils peuvent être supprimés ou modifiés AWS CLI avant de pouvoir créer un compte. Sinon, consultez les [comptes d'inscription dotés de AWS Config ressources existantes](#) pour obtenir des instructions sur la manière dont vous pouvez modifier vos ressources existantes.
4. Le compte que vous souhaitez inscrire doit exister dans la même AWS Organizations organisation que le compte de gestion AWS Control Tower. Le compte existant ne peut être inscrit que dans la même organisation que le compte de gestion AWS Control Tower, dans une unité d'organisation déjà enregistrée auprès d'AWS Control Tower.

Pour vérifier les autres conditions préalables à l'inscription, consultez [Getting Started with AWS Control Tower](#).

 Note

Lorsque vous créez un compte dans AWS Control Tower, celui-ci est régi par le AWS CloudTrail parcours de l'organisation AWS Control Tower. Si vous avez déjà déployé une version d'essai CloudTrail, des frais supplémentaires peuvent être facturés, sauf si vous supprimez la version d'essai existante pour le compte avant de l'inscrire dans AWS Control Tower.

À propos de l'accès sécurisé avec le **AWSControlTowerExecution** rôle

Avant de pouvoir inscrire un Compte AWS compte existant dans AWS Control Tower, vous devez autoriser AWS Control Tower à gérer ou à gouverner le compte. Plus précisément, AWS Control Tower a besoin d'une autorisation pour établir un accès fiable entre vous AWS CloudFormation et en votre nom, afin de CloudFormation pouvoir déployer automatiquement votre stack AWS Organizations sur les comptes de l'organisation que vous avez sélectionnée. Grâce à cet accès fiable, le **AWSControlTowerExecution** rôle mène les activités nécessaires à la gestion de chaque compte. C'est pourquoi vous devez ajouter ce rôle à chaque compte avant de l'inscrire.

Lorsque l'accès sécurisé est activé, CloudFormation vous pouvez créer, mettre à jour ou supprimer des piles sur plusieurs comptes et Régions AWS en une seule opération. AWS Control Tower s'appuie sur cette capacité de confiance pour appliquer des rôles et des autorisations aux comptes existants avant de les transférer dans une unité organisationnelle enregistrée, et de les placer ainsi sous gouvernance.

Pour en savoir plus sur l'accès sécurisé AWS CloudFormation StackSets, consultez [AWS CloudFormation StackSetset AWS Organizations](#).

Déplacez et enregistrez des comptes grâce à l'inscription automatique

La fonction d'inscription automatique du compte est disponible pour les zones d'atterrissage de la version 3.1 et des versions ultérieures.

Si vous activez éventuellement cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la console AWS Organizations APIs and pour déplacer des comptes vers AWS Control Tower, sans créer de [dérive d'héritage](#). Le compte reçoit automatiquement les ressources de base et les configurations de contrôle de l'unité organisationnelle (UO) de destination dans AWS Control Tower. Cette fonctionnalité optionnelle vous permet également de déplacer des comptes au OUs sein d'AWS Control Tower, sans créer de dérive d'héritage, si les deux OUs ont la même configuration de base et les mêmes contrôles activés.

Pour activer l'inscription automatique : vous pouvez sélectionner l'inscription automatique des comptes sur la page des paramètres de la zone de destination de la console AWS Control Tower, ou en appelant l'AWS Control Tower CreateLandingZone ou en UpdateLandingZone APIs définissant la valeur du RemediationType paramètre sur Inheritance Drift.

Pour appliquer l'inscription automatique : après avoir sélectionné cette option sur votre page Paramètres, vous pouvez déplacer un compte par le biais de la AWS Organizations console, de l'AWS Organizations MoveAccountAPI ou de la console AWS Control Tower.

Pour désinscrire un compte par inscription automatique : si vous déplacez un compte en dehors d'une unité d'organisation enregistrée, AWS Control Tower supprime automatiquement toutes les ressources et tous les contrôles de base déployés.

Note

Si la source et la destination OUs dans AWS Control Tower ont des configurations différentes, le compte peut présenter une [Compte de membre déplacé](#) dérive.

Conditions préalables : Configuration pour l'inscription automatique

- Vous devez exécuter la version 3.1 ou ultérieure de la zone de landing zone d'AWS Control Tower.

- Optez pour la fonctionnalité d'inscription automatique d'AWS Control Tower via la page des paramètres de la zone d'atterrissage de la console, ou via la zone d'accueil d'AWS Control Tower APIs, en définissant la valeur du RemediationTypes paramètre sur. Inheritance Drift Lorsque vous vous êtes inscrit, AWS Control Tower réagit aux move account AWS Organizations événements et remédie immédiatement à la dérive héritée des comptes déplacés, en votre nom.

Autorisations requises

Des rôles et des autorisations spécifiques sont nécessaires pour utiliser l' AWS Organizations CreateAccountAPI et l'MoveAccountAPI. Pour plus d'informations sur l'utilisation AWS Organizations avec AWS Control Tower, consultez [AWS Control Tower et AWS Organizations](#).

Exemples d'utilisation de l'API

Pour plus d'informations et des exemples à ce sujet APIs, consultez [CreateAccount](#) et [MoveAccount](#) dans le Guide de référence des AWS Organizations API.

Considérations

- Calendrier d'inscription : un compte transféré vers une unité d'organisation enregistrée auprès d'AWS Control Tower est inscrit selon un éventuel modèle de cohérence. Ce processus prend généralement quelques minutes, voire plusieurs heures, selon le nombre de comptes déplacés.
- Processus de désinscription : vous pouvez utiliser le même processus pour désinscrire vos comptes d'AWS Control Tower en les déplaçant vers une unité d'organisation extérieure à AWS Control Tower. Ce processus supprime tous les rôles et ressources déployés par AWS Control Tower et tous les contrôles activés dans AWS Control Tower.

Enregistrer un compte existant depuis la console AWS Control Tower

Il existe deux méthodes courantes pour inscrire une personne Compte AWS dans AWS Control Tower.

1. Après avoir sélectionné la fonctionnalité d'inscription automatique sur la page Paramètres, vous pouvez créer une unité Compte AWS externe à AWS Control Tower et la déplacer directement dans une unité d'organisation enregistrée. Pour plus d'informations, voir [Déplacer et inscrire des comptes automatiquement](#). Cette option est disponible pour les versions 3.1 et ultérieures de la zone d'atterrissage.

2. Vous pouvez inscrire manuellement un compte existant depuis la console AWS Control Tower.

Les sections suivantes décrivent la deuxième option, qui ne nécessite aucune configuration préalable de votre environnement AWS Control Tower. Ils Compte AWS doivent remplir les [prérequis requis](#).

Consultez vos comptes éligibles dans la console :

1. Accédez à la page Organisation dans AWS Control Tower.
2. Trouvez le nom du compte que vous souhaitez enregistrer. Pour le trouver, choisissez Comptes uniquement dans le menu déroulant en haut à droite, puis recherchez le nom du compte dans le tableau filtré.

Suivez ensuite les étapes pour créer un compte individuel, comme indiqué dans la [Étapes pour créer un compte manuellement](#) section.

Considérations relatives à l'inscription depuis la console

- La fonctionnalité d'inscription d'un compte disponible dans la console AWS Control Tower est destinée à l'enregistrement des comptes existants Comptes AWS afin qu'ils soient régis par AWS Control Tower. Pour plus d'informations, voir [Inscrire un existant Compte AWS](#).
- [La fonctionnalité d'inscription basée sur la console est disponible lorsque votre zone d'atterrissage n'est pas en état de dérive](#). Si votre zone de destination est en état de dérive, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Inscrire un compte avec succès. Vous devrez créer de nouveaux comptes via Account Factory ou une autre méthode, jusqu'à ce que la dérive de votre zone d'atterrissage soit résolue.
- Lorsque vous enregistrez des comptes depuis la console AWS Control Tower, vous devez être connecté à un compte dont la `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` politique est activée, ainsi que des autorisations d'accès d'administrateur pour utiliser la console AWS Control Tower, et vous ne pouvez pas être connecté en tant qu'utilisateur root.
- Les comptes que vous inscrivez peuvent être mis à jour par le biais de l'AWS Control Tower Account Factory, comme vous le feriez pour tout autre compte. Les procédures de mise à jour sont indiquées dans la section appelée [Mettez à jour et déplacez des comptes avec AWS Control Tower](#).

 Note

Lorsque vous inscrivez une adresse e-mail existante Compte AWS, assurez-vous de vérifier l'adresse e-mail existante. Dans le cas contraire, un nouveau compte peut être créé.

Étapes pour créer un compte manuellement

Une fois que l'autorisation d'AdministratorAccess (politique) est en place dans votre Compte AWS compte existant, procédez comme suit pour enregistrer le compte :

Pour inscrire un compte individuel dans AWS Control Tower depuis la console

- Accédez à la page d'organisation d'AWS Control Tower.
- Sur la page Organisation, les comptes éligibles à l'inscription vous permettent de sélectionner S'inscrire dans le menu déroulant Actions en haut de la section. Ces comptes affichent également un bouton d'inscription lorsque vous les consultez sur la page des détails du compte.
- Lorsque vous choisissez Enregistrer un compte, vous verrez une page d'inscription sur laquelle vous êtes invité à ajouter le **AWSControlTowerExecution** rôle au compte. Pour obtenir des instructions, voir [Ajoutez manuellement le rôle IAM requis à un rôle existant Compte AWS et inscrivez-le](#).
- Sélectionnez ensuite une unité d'organisation enregistrée dans la liste déroulante. Si le compte se trouve déjà dans une unité d'organisation enregistrée, cette liste affichera l'unité d'organisation.
- Choisissez Inscrire un compte.
- Vous verrez un rappel modal vous demandant d'ajouter le AWSControlTowerExecution rôle et de confirmer l'action.
- Choisissez S'inscrire.
- AWS Control Tower lance le processus d'inscription et vous êtes redirigé vers la page des détails du compte.

Causes courantes d'échec de l'inscription

- Pour inscrire un compte existant, le AWSControlTowerExecution rôle doit être présent dans le compte que vous inscrivez.
- Votre principal IAM peut ne pas disposer des autorisations nécessaires pour provisionner un compte.

- AWS Security Token Service (AWS STS) est désactivé Compte AWS dans votre région d'origine ou dans toute région prise en charge par AWS Control Tower.
- Vous êtes peut-être connecté à un compte qui doit être ajouté à Account Factory Portfolio in AWS Service Catalog. Le compte doit être ajouté pour que vous puissiez accéder à Account Factory afin que vous puissiez créer ou enregistrer un compte dans AWS Control Tower. Si l'utilisateur ou le rôle approprié n'est pas ajouté au portefeuille Account Factory, vous recevrez un message d'erreur lorsque vous tenterez d'ajouter un compte. Pour savoir comment accorder l'accès aux AWS Service Catalog portefeuilles, consultez la section [Accorder l'accès aux utilisateurs](#).
- Vous pouvez être connecté en tant que racine.
- Le compte que vous essayez d'enregistrer comporte peut-être des AWS Config paramètres résiduels. En particulier, le compte peut disposer d'un enregistreur de configuration ou d'un canal de diffusion. Vous devez les supprimer ou les modifier AWS CLI avant de pouvoir créer un compte. Pour plus d'informations, consultez [Inscrire des comptes disposant de ressources existantes AWS Config](#) et [Interagissez avec AWS Control Tower via AWS CloudShell](#).
- Si le compte appartient à une autre unité d'organisation dotée d'un compte de gestion, y compris une autre unité d'organisation AWS Control Tower, vous devez résilier le compte dans son unité d'organisation actuelle avant qu'il ne puisse rejoindre une autre unité d'organisation. Les ressources existantes doivent être supprimées dans l'unité d'organisation d'origine. Sinon, l'inscription échouera.
- Le provisionnement et l'inscription du compte échouent si les unités d'organisation de votre destination SCPs ne vous permettent pas de créer toutes les ressources requises pour ce compte. Par exemple, un SCP dans votre unité d'organisation de destination peut bloquer la création de ressources sans certaines balises. Dans ce cas, le provisionnement ou l'inscription du compte échouent, car AWS Control Tower ne prend pas en charge le balisage des ressources. Pour obtenir de l'aide, contactez le représentant de votre compte, ou Support.

Pour plus d'informations sur la façon dont AWS Control Tower utilise les rôles lorsque vous créez de nouveaux comptes ou que vous inscrivez des comptes existants, consultez la section [Rôles et comptes](#).

 Tip

Si vous ne pouvez pas confirmer qu'une unité existante Compte AWS répond aux conditions d'inscription, vous pouvez configurer une unité d'inscription et inscrire le compte dans cette unité d'organisation. Une fois l'inscription réussie, vous pouvez déplacer le compte vers l'unité

d'organisation souhaitée. En cas d'échec de l'inscription, aucun autre compte OUs n'est concerné par l'échec.

Si vous avez des doutes quant à la compatibilité de vos comptes existants et de leurs configurations avec AWS Control Tower, vous pouvez suivre les bonnes pratiques recommandées dans la section suivante.

Recommandé : vous pouvez configurer une approche en deux étapes pour l'inscription de compte

- Tout d'abord, utilisez un pack de AWS Config conformité pour évaluer dans quelle mesure vos comptes peuvent être affectés par certains contrôles de l'AWS Control Tower. Pour déterminer dans quelle mesure l'inscription à AWS Control Tower peut affecter vos comptes, consultez [Étendre la gouvernance d'AWS Control Tower à l'aide de packs de AWS Config conformité](#).
- Ensuite, vous pouvez inscrire le compte. Si les résultats de conformité sont satisfaisants, le chemin de migration est plus facile car vous pouvez inscrire le compte sans conséquences inattendues.
- Une fois votre évaluation terminée, si vous décidez de configurer une zone d'atterrissage AWS Control Tower, vous devrez peut-être supprimer le canal de AWS Config diffusion et l'enregistreur de configuration créés pour votre évaluation. Vous serez alors en mesure de configurer AWS Control Tower avec succès.

Note

Le pack de conformité fonctionne également dans les situations où les comptes se trouvent dans un espace OUs enregistré par AWS Control Tower, mais où les charges de travail sont exécutées dans des AWS régions qui ne sont pas prises en charge par AWS Control Tower. Vous pouvez utiliser le pack de conformité pour gérer les ressources des comptes qui existent dans les régions où AWS Control Tower n'est pas déployée.

Si le compte ne répond pas aux prérequis

N'oubliez pas que, comme condition préalable, les comptes éligibles à l'inscription à la gouvernance d'AWS Control Tower doivent faire partie de la même organisation globale. Pour remplir cette condition préalable à l'enregistrement d'un compte, vous pouvez suivre ces étapes préparatoires pour transférer un compte dans la même organisation qu'AWS Control Tower.

Étapes préparatoires à l'intégration d'un compte dans la même organisation qu'AWS Control Tower

1. Supprimez le compte de son organisation existante. Vous devez fournir un mode de paiement distinct si vous utilisez cette approche.
2. Invitez le compte à rejoindre l'organisation AWS Control Tower. Pour plus d'informations, voir [Inviter un AWS compte à rejoindre votre organisation](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.
3. Acceptez l'invitation. Le compte apparaît à la racine de l'organisation. Cette étape permet de transférer le compte dans la même organisation qu'AWS Control Tower et d'établir SCPs et de consolider la facturation.

Tip

Vous pouvez envoyer l'invitation à la nouvelle organisation avant que le compte ne soit supprimé de l'ancienne organisation. L'invitation sera en attente lorsque le compte sera officiellement retiré de son organisation existante.

Étapes pour remplir les autres conditions préalables :

1. Créez le `AWSControlTowerExecution` rôle nécessaire.
2. Supprimez le VPC par défaut. (Cette partie est facultative. AWS Control Tower ne modifie pas votre VPC par défaut existant.)
3. Supprimez ou modifiez tout enregistreur AWS Config de configuration ou canal de distribution existant via le AWS CLI ou AWS CloudShell. Pour plus d'informations, consultez [Inscrire des comptes avec des ressources AWS Config](#) et [Inscrire des comptes disposant de ressources existantes AWS Config](#).

Une fois ces étapes préparatoires terminées, vous pouvez inscrire le compte dans AWS Control Tower. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Étapes pour créer un compte manuellement](#). Cette étape intègre le compte à la gouvernance complète d'AWS Control Tower.

Étapes facultatives pour déprovisionner un compte, afin qu'il puisse être inscrit et conserver sa pile

1. Pour conserver la CloudFormation pile appliquée, supprimez l'instance de pile des ensembles de piles et choisissez Conserver les piles pour l'instance.

2. Résiliez le produit approvisionné par le AWS Service Catalog compte dans Account Factory. (Cette étape supprime uniquement le produit provisionné d'AWS Control Tower. Cela ne supprime pas le compte.)
3. Configurez le compte avec les informations de facturation nécessaires, comme c'est le cas pour tout compte n'appartenant pas à une organisation. Supprimez ensuite le compte de l'organisation. (Vous faites cela pour que le compte ne soit pas pris en compte dans le total de votre AWS Organizations quota.)
4. Nettoyez le compte s'il reste des ressources, puis fermez-le en suivant les étapes de fermeture du compte indiquées [Désinscrire un compte](#).
5. Si vous disposez d'une unité d'organisation suspendue avec des commandes définies, vous pouvez y déplacer le compte au lieu de passer à l'étape 1.

Ajoutez manuellement le rôle IAM requis à un rôle existant Compte AWS et inscrivez-le

Si vous avez déjà configuré la zone de landing de votre AWS Control Tower, vous pouvez commencer à inscrire les comptes de votre organisation dans une unité d'organisation enregistrée auprès d'AWS Control Tower. Si vous n'avez pas configuré votre zone de landing zone, suivez les étapes décrites dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower sur [Getting Started, étape 2](#). Une fois la zone de landing zone prête, suivez les étapes ci-dessous pour intégrer manuellement les comptes existants à la gouvernance d'AWS Control Tower.

N'oubliez pas de consulter ce qui est [Conditions préalables à l'inscription](#) indiqué précédemment dans ce chapitre.

Avant de créer un compte auprès d'AWS Control Tower, vous devez autoriser AWS Control Tower à gérer ce compte. Pour ce faire, vous allez ajouter un rôle disposant d'un accès complet au compte, comme indiqué dans les étapes suivantes. Ces étapes doivent être effectuées pour chaque compte que vous enregistrez.

Pour chaque compte :

Étape 1 : Connectez-vous avec un accès administrateur au compte de gestion de l'organisation qui contient actuellement le compte que vous souhaitez inscrire.

Par exemple, si vous avez créé ce compte à partir de AWS Organizations et que vous utilisez un rôle IAM entre comptes pour vous connecter, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez-vous au compte de gestion de votre organisation.
2. Accédez à AWS Organizations.
3. Sous Comptes, sélectionnez le compte que vous souhaitez enregistrer et copiez son numéro de compte.
4. Ouvrez le menu déroulant du compte dans la barre de navigation supérieure et choisissez Changer de rôle.
5. Sur le formulaire Switch role, renseignez les champs suivants :
 - Sous Compte, entrez le numéro de compte que vous avez copié.
 - Sous Rôle, entrez le nom du rôle IAM qui permet l'accès entre comptes à ce compte. Le nom de ce rôle a été défini lors de la création du compte. Si vous n'avez pas spécifié de nom de rôle lors de la création du compte, entrez le nom de rôle par défaut, `OrganizationAccountAccessRole`.
6. Choisissez Changer de rôle.
7. Vous devriez maintenant être connecté au compte en AWS Management Console tant qu'enfant.
8. Lorsque vous avez terminé, restez dans le compte enfant pour la prochaine étape de la procédure.
9. Prenez note de l'identifiant du compte de gestion, car vous devrez le saisir à l'étape suivante.

Étape 2 : autorisez AWS Control Tower à gérer le compte.

1. Accédez à IAM.
2. Accédez à Rôles.
3. Choisissez Créer un rôle.
4. Lorsque vous êtes invité à sélectionner le service auquel le rôle est destiné, choisissez Politique de confiance personnalisée.
5. Copiez l'exemple de code présenté ici et collez-le dans le document de politique. Remplacez la chaîne *Management Account ID* par l'identifiant de compte de gestion réel de votre compte de gestion. Voici la politique à coller :

JSON

```
{
```



```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {}
  }
]
```

6. Lorsque vous êtes invité à joindre des politiques, sélectionnez AdministratorAccess.
7. Choisissez Suivant : balises.
8. Vous pouvez voir un écran facultatif intitulé Ajouter des balises. Ignorez cet écran pour le moment en choisissant Next:Review
9. Sur l'écran de révision, dans le champ Nom du rôle, entrez AWSControlTowerExecution.
10. Entrez une brève description dans le champ Description, telle que Autorise l'accès complet au compte pour l'inscription.
11. Choisissez Créer un rôle.

Étape 3 : Enregistrez le compte en le transférant dans une unité d'organisation enregistrée et vérifiez l'inscription.

Après avoir configuré les autorisations nécessaires en créant le rôle, suivez ces étapes pour enregistrer le compte et vérifier l'inscription.

1. Connectez-vous à nouveau en tant qu'administrateur et accédez à AWS Control Tower.
2. Enregistrez le compte.
 - Sur la page Organisation d'AWS Control Tower, sélectionnez votre compte, puis choisissez S'inscrire dans le menu déroulant Actions en haut à droite.
 - Suivez les étapes pour créer un compte individuel, comme indiqué sur la [Étapes pour créer un compte manuellement](#) page.
3. Vérifiez l'inscription.
 - Dans AWS Control Tower, choisissez Organization dans le menu de navigation de gauche.

- Recherchez le compte que vous avez récemment ouvert. Son état initial indiquera le statut d'inscription.
- Lorsque l'état passe à Inscrit, le transfert a été effectué avec succès.

Pour poursuivre ce processus, connectez-vous à chaque compte de votre organisation que vous souhaitez inscrire à AWS Control Tower. Répétez les étapes préalables et les étapes d'inscription pour chaque compte.

Exemple d'ajout du **AWSControlTowerExecution** rôle

Le modèle YAML suivant peut vous aider à créer le rôle requis dans un compte, afin qu'il puisse être inscrit par programme.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the AWSControlTowerExecution role to enable use of your
  account as a target account in AWS CloudFormation StackSets.
Parameters:
  AdministratorAccountId:
    Type: String
    Description: AWS Account Id of the administrator account (the account in which
      StackSets will be created).
    MaxLength: 12
    MinLength: 12
Resources:
  ExecutionRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: AWSControlTowerExecution
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              AWS:
                - !Ref AdministratorAccountId
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: /
      ManagedPolicyArns:
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

Inscrire des comptes disposant de ressources existantes AWS Config

Cette rubrique explique step-by-step comment inscrire des comptes dotés de AWS Config ressources existantes. Pour obtenir des exemples de vérification de vos ressources existantes, consultez [Inscrire des comptes avec des ressources AWS Config](#).

Exemples de AWS Config ressources

Voici quelques types de AWS Config ressources que votre compte pourrait déjà avoir. Ces ressources devront peut-être être modifiées afin que vous puissiez inscrire votre compte dans AWS Control Tower.

- AWS Config enregistreur
- AWS Config canal de livraison
- AWS Config autorisation d'agrégation

Limitations

- L'inscription d'un compte avec une ressource AWS Config existante n'est pas prise en charge pour les comptes de gestion ou les comptes d'intégration de services configurés dans la zone de landing zone.
- Le compte ne peut être inscrit qu'en utilisant le flux de travail d'enregistrement ou de réenregistrement de l'unité d'organisation qui active le `AWSControlTowerBaseline`. Le compte ne peut pas être enregistré en activant ou en réinitialisant le `ConfigBaseline`.
- Le compte avec une ressource AWS Config existante n'est pas pris en charge par [Déplacez et enregistrez des comptes grâce à l'inscription automatique](#).
- Si les ressources sont modifiées et créent une dérive sur le compte, AWS Control Tower ne les met pas à jour.
- AWS Config les ressources des régions qui ne sont pas régies par AWS Control Tower ne sont pas modifiées.

Hypothèses

- Vous avez déployé une zone de landing zone AWS Control Tower.
- Votre compte n'est pas encore inscrit à AWS Control Tower.

- Votre compte possède au moins une AWS Config ressource préexistante dans au moins une des régions régies par AWS Control Tower.
- Votre compte n'est pas en situation de dérive en matière de gouvernance.

 Note

Si vous essayez d'inscrire un compte qui possède des ressources Config existantes, sans que le compte soit ajouté à la liste d'autorisation, l'inscription échouera. Par la suite, si vous essayez par la suite d'ajouter ce même compte à la liste d'autorisation, AWS Control Tower ne pourra pas vérifier que le compte est correctement configuré. Vous devez déprovisionner le compte auprès d'AWS Control Tower avant de pouvoir demander la liste d'autorisations, puis l'inscrire. Si vous déplacez le compte uniquement vers une autre unité d'organisation AWS Control Tower, cela entraîne une dérive de la gouvernance, ce qui empêche également l'ajout du compte à la liste des autorisations.

Pour consulter un blog qui décrit une approche automatisée pour inscrire des comptes avec des AWS Config ressources existantes, consultez [Automatiser l'inscription de comptes avec des AWS Config ressources existantes dans AWS Control Tower](#).

Ce processus comporte 5 étapes principales.

1. Ajoutez le ou les comptes à la liste des comptes autorisés d'AWS Control Tower.
2. Créez un nouveau rôle IAM dans le compte.
3. Modifiez les AWS Config ressources préexistantes.
4. Créez AWS Config des ressources dans AWS des régions où elles n'existent pas.
5. Enregistrez le compte auprès d'AWS Control Tower.

Avant de poursuivre, tenez compte des attentes suivantes concernant ce processus.

- AWS Control Tower ne crée aucune AWS Config ressource sur ce compte.
- Après l'inscription, les contrôles d'AWS Control Tower protègent automatiquement les AWS Config ressources que vous avez créées, y compris le nouveau rôle IAM.
- Si des modifications sont apportées aux AWS Config ressources après l'inscription, celles-ci doivent être mises à jour pour s'aligner sur les paramètres d'AWS Control Tower avant de pouvoir réinscrire le compte.

Étape 1 : contactez le support pour ajouter un ou plusieurs comptes à la liste autorisée

Incluez cette phrase dans l'objet de votre billet :

Inscrire des comptes disposant de AWS Config ressources existantes dans AWS Control Tower

Incluez les informations suivantes dans le corps de votre billet :

- Numéro de compte de gestion
- Numéros de compte des comptes de membres disposant de AWS Config ressources existantes.
Vous pourrez créer un dossier d'assistance pour tous les comptes que vous souhaitez enregistrer.
- La région d'origine que vous avez sélectionnée pour la configuration d'AWS Control Tower

Note

Le délai requis pour ajouter votre compte à la liste d'autorisation est de 2 jours ouvrables.

Étape 2 : créer un nouveau rôle IAM dans le compte membre

1. Ouvrez la CloudFormation console du compte membre.
2. Créez une nouvelle pile à l'aide du modèle suivant

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config

Resources:
  CustomerCreatedConfigRecorderRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      RoleName: aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - config.amazonaws.com
```

```
    Action:
      - sts:AssumeRole
    Path: /
    ManagedPolicyArns:
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole
      - arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
```

3. Entrez le nom de la pile sous la forme `CustomerCreatedConfigRecorderRoleForControlTower`
4. Créez la pile.

Note

Tout SCPs ce que vous créez doit exclure un `aws-controltower-ConfigRecorderRole*` rôle. Ne modifiez pas les autorisations qui limitent la capacité des AWS Config règles à effectuer des évaluations.

Suivez ces directives afin de ne pas recevoir d'avertissement `AccessDeniedException` lorsque vous êtes SCPs bloqué pour appeler `Config. aws-controltower-ConfigRecorderRole*`

Étape 3 : Identifier les AWS régions disposant de ressources préexistantes

Pour chaque région gouvernée (régie par AWS Control Tower) du compte, identifiez et notez les régions qui possèdent au moins l'un des types de AWS Config ressources existants présentés précédemment.

Étape 4 : Identifier les AWS régions dépourvues de AWS Config ressources

Pour chaque région gouvernée (régie par AWS Control Tower) dans le compte, identifiez et notez les régions dans lesquelles il n'existe aucune AWS Config ressource du type indiqué dans les exemples présentés précédemment.

Étape 5 : Modifier les ressources existantes dans chaque AWS région

Pour cette étape, les informations suivantes sont nécessaires concernant la configuration de votre AWS Control Tower.

- `AUDIT_ACCOUNT`- l'ID du compte d'intégration du service AWS Config (auparavant connu sous le nom de compte d'audit)

- **CONFIG_BUCKET**- le compartiment AWS S3 dans lequel AWS Config fournit des instantanés de configuration et des fichiers d'historique de configuration. Recherchez et confirmez que le compartiment AWS S3 existe avant de passer aux étapes suivantes.
- Pour la version 3.3 ou inférieure de la zone de landing zone, le compartiment AWS S3 est nommé `aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION`, situé dans le compte de journalisation.
- Pour la version 4.0 ou supérieure de la zone de landing zone, le compartiment AWS S3 est nommé `aws-controltower-config-logs-AUDIT_ACCOUNT-<REGION_STRING>-<SUFFIX_STRING>`, situé dans le compte d'intégration du service AWS Config (anciennement connu sous le nom de compte Audit).
- **IAM_ROLE_ARN**- l'ARN du rôle IAM créé à l'étape 2
- **ORGANIZATION_ID**- l'identifiant de l'organisation pour le compte de gestion
- **MEMBER_ACCOUNT_NUMBER**- le compte du membre en cours de modification
- **HOME_REGION**- la région d'origine pour la configuration d'AWS Control Tower.

Modifiez chaque ressource existante en suivant les instructions données dans les sections 5a à 5c, qui suivent.

Étape 5a. AWS Config ressources pour les enregistreurs

Il ne peut y avoir qu'un seul AWS Config enregistreur par AWS région. S'il en existe un, modifiez les paramètres comme indiqué. Remplacez l'article `GLOBAL_RESOURCE_RECORDING` par `true` dans votre région d'origine. Remplacez l'élément par `false` pour les autres régions où un AWS Config enregistreur existe.

- Nom : **DON'T CHANGE**
- **ROLearn** : `IAM_ROLE_ARN`
 - **RecordingGroup**:
 - **AllSupported**: vrai
 - **IncludeGlobalResourceTypes**: `GLOBAL_RESOURCE_RECORDING`
 - **ResourceTypes**: Vide

Cette modification peut être effectuée via la AWS CLI à l'aide de la commande suivante. Remplacez la chaîne `RECORDER_NAME` par le nom de l' AWS Config enregistreur existant.

```
aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
  name=RECORDER_NAME,roleARN=arn:aws:iam::MEMBER_ACCOUNT_NUMBER:role/
aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created --recording-group
  allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=GLOBAL_RESOURCE_RECORDING --
region CURRENT_REGION
```

Étape 5b. Modifier les ressources du canal de AWS Config distribution

Il ne peut exister qu'un seul canal de AWS Config distribution par région. S'il en existe un autre, modifiez les paramètres comme indiqué.

- Nom : DON'T CHANGE
- ConfigSnapshotDeliveryProperties: TwentyFour _Heures
- S3 BucketName : **CONFIG_BUCKET**
- S3 KeyPrefix : **ORGANIZATION_ID**
- SnsTopicARN : l'ARN de la rubrique SNS issu du compte d'audit, au format suivant :

```
arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications
```

Cette modification peut être effectuée via la AWS CLI à l'aide de la commande suivante. Remplacez la chaîne **DELIVERY_CHANNEL_NAME** par le nom de l' AWS Config enregistreur existant.

```
aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel
  name=DELIVERY_CHANNEL_NAME,s3BucketName=CONFIG_BUCKET,s3KeyPrefix="ORGANIZATION_ID",configSnap
controltower-AllConfigNotifications --region CURRENT_REGION
```

Étape 5c. Modifier les ressources AWS Config d'autorisation d'agrégation

Note

Cette étape n'est pas requise pour la version 4.0 ou supérieure de la zone d'atterrissage.

Plusieurs autorisations d'agrégation peuvent exister par région. AWS Control Tower nécessite une autorisation d'agrégation qui indique que le compte d'audit est le compte autorisé, et que la région d'origine d'AWS Control Tower est la région autorisée. S'il n'existe pas, créez-en un nouveau avec les paramètres suivants :

- `AuthorizedAccountId`: ID du compte d'audit
- `AuthorizedAwsRegion`: région d'origine pour la configuration d'AWS Control Tower

Cette modification peut être effectuée via la AWS CLI à l'aide de la commande suivante :

```
aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id AUDIT_ACCOUNT_ID --authorized-aws-region HOME_REGION --region CURRENT_REGION
```

Étape 6 : créer des ressources là où elles n'existent pas, dans les régions régies par AWS Control Tower

Réviser le CloudFormation modèle de manière à ce que le `IncludeGlobalResourcesTypes` paramètre ait la valeur voulue dans votre région d'origine `GLOBAL_RESOURCE_RECORDING`, comme indiqué dans l'exemple suivant. Mettez également à jour les champs obligatoires dans le modèle, comme indiqué dans cette section.

Remplacez l'article `GLOBAL_RESOURCE_RECORDING` par `true` dans votre région d'origine. Remplacez l'élément par `false` pour les autres régions où il n'existe pas d' AWS Config enregistreur.

1. Accédez à la CloudFormation console du compte de gestion.
2. Créez-en un nouveau StackSet avec ce nom `CustomerCreatedConfigResourcesForControlTower`.
3. Copiez et mettez à jour le modèle suivant :

Note

La `CustomerCreatedAggregationAuthorization` ressource du modèle n'est pas requise pour la version 4.0 ou supérieure de la zone d'atterrissage.

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config
```

```

Resources:
  CustomerCreatedConfigRecorder:
    Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder
    Properties:
      Name: aws-controltower-BaselineConfigRecorder-customer-created
      RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-controltower-
ConfigRecorderRole-customer-created
      RecordingGroup:
        AllSupported: true
        IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
        ResourceTypes: []
  CustomerCreatedConfigDeliveryChannel:
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel
    Properties:
      Name: aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel-customer-created
      ConfigSnapshotDeliveryProperties:
        DeliveryFrequency: TwentyFour_Hours
      S3BucketName: CONFIG_BUCKET
      S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
      SnsTopicARN: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications
  CustomerCreatedAggregationAuthorization:
    Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization"
    Properties:
      AuthorizedAccountId: AUDIT_ACCOUNT
      AuthorizedAwsRegion: HOME_REGION

```

Mettez à jour le modèle avec les champs obligatoires :

- a. Dans le BucketName champ S3, remplacez **CONFIG_BUCKET**
 - b. Dans le KeyPrefix champ S3, remplacez **ORGANIZATION_ID**
 - c. Dans le champ SnsTopicARN, remplacez **AUDIT_ACCOUNT**
 - d. Dans le AuthorizedAccountId champ, remplacez **AUDIT_ACCOUNT**
 - e. Dans le AuthorizedAwsRegion champ, remplacez **HOME_REGION**
4. Lors du déploiement sur la CloudFormation console, ajoutez le numéro de compte du membre.
 5. Ajoutez les AWS régions identifiées à l'étape 4.
 6. Déployez le stack set.

Étape 7 : enregistrer l'unité d'organisation auprès d'AWS Control Tower

Dans le tableau de bord AWS Control Tower, enregistrez l'unité d'organisation.

Note

Le flux de travail d'inscription du compte échouera pour cette tâche. Vous devez choisir Enregistrer l'unité d'organisation ou Réenregistrer l'unité d'organisation.

Provisionner et gérer des comptes avec Account Factory

Note

La mise à disposition, la mise à jour et la personnalisation d'un compte unique doivent cibler une unité organisationnelle (UO) AWSControl TowerBaseline activée. Si l'unité organisationnelle n'est pas AWSControl TowerBaseline activée, vous pouvez activer l'inscription automatique du compte ou utiliser ResetEnabledBaseline et encore ResetEnabledControl APIs EnabledControls sur cette EnabledBaselines unité d'organisation pour inscrire des comptes. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir :[Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

Ce chapitre inclut une présentation et des procédures de mise en service de nouveaux comptes membres dans une zone de landing zone AWS Control Tower avec Account Factory.

Autorisations pour configurer et approvisionner des comptes

L'AWS Control Tower Account Factory permet aux administrateurs et aux utilisateurs du cloud AWS IAM Identity Center de créer des comptes dans votre zone de landing zone. Par défaut, les utilisateurs d'IAM Identity Center qui fournissent des comptes doivent faire partie du AWSAccountFactory groupe ou du groupe de gestion.

Note

Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez à partir du compte de gestion, comme vous le feriez lorsque vous utilisez un compte doté d'autorisations au sein de votre organisation.

Le compte de gestion AWS Control Tower entretient une relation de confiance avec le `AWSControlTowerExecution` rôle, ce qui permet de configurer le compte à partir du compte de gestion, y compris une configuration automatique du compte. Pour plus d'informations sur le `AWSControlTowerExecution` rôle, consultez la section [Rôles et comptes](#).

 Note

Pour inscrire un utilisateur existant Compte AWS dans AWS Control Tower, le `AWSControlTowerExecution` rôle doit être activé sur ce compte. Pour de plus amples informations sur l'inscription d'un compte existant, consultez [À propos de l'inscription de comptes existants](#).

Pour en savoir plus sur les autorisations, consultez [Autorisations requises pour le provisionnement des comptes](#).

Considérations relatives à la gestion des comptes dans Account Factory

Vous pouvez mettre à jour, désinscrire et fermer les comptes que vous avez créés et approvisionnés via Account Factory. Vous pouvez recycler les comptes en mettant à jour les paramètres utilisateur des comptes que vous souhaitez réutiliser. Vous pouvez également modifier l'unité organisationnelle (UO) d'un compte.

 Note

Lors de la mise à jour d'un produit provisionné associé à un compte vendu par Account Factory, si vous spécifiez une nouvelle adresse e-mail utilisateur pour AWS IAM Identity Center, AWS Control Tower crée un nouvel utilisateur dans IAM Identity Center. Le compte créé précédemment n'est pas supprimé. Pour plus d'informations sur la suppression de l'ancienne adresse e-mail de l'utilisateur IAM Identity Center d'IAM Identity Center, consultez la section [Désactivation](#) d'un utilisateur.

Mettez à jour et déplacez des comptes avec AWS Control Tower

Le moyen le plus simple de mettre à jour un compte inscrit consiste à utiliser la console AWS Control Tower. Les mises à jour de compte individuelles sont utiles pour résoudre les problèmes de dérive,

tels que [Compte de membre déplacé](#). Les mises à jour du compte sont également requises dans le cadre d'une mise à jour complète de la zone d'atterrissage.

Mettre à jour le compte dans la console

Pour mettre à jour un compte dans la console AWS Control Tower

1. Une fois connecté à AWS Control Tower, accédez à la page Organisation.
2. Dans la liste des comptes OUs et, sélectionnez le nom du compte que vous souhaitez mettre à jour. Les comptes disponibles pour la mise à jour affichent le statut Mise à jour disponible.
3. Vous verrez ensuite la page des détails du compte que vous avez sélectionné.
4. Dans le coin supérieur droit, choisissez Mettre à jour le compte.

Si vous déplacez un compte d'une unité organisationnelle (UO) à une autre, n'oubliez pas que les contrôles appliqués par la nouvelle UO peuvent être différents de ceux de l'ancienne UO. Assurez-vous que les contrôles de la nouvelle unité d'organisation répondent aux exigences de votre politique pour le compte.

Les comptes AWS Control Tower sont modifiés différemment, selon que vous avez ou non opté pour l'inscription automatique des comptes. Pour plus d'informations sur l'inscription automatique, consultez [Configurez éventuellement l'inscription automatique pour les comptes](#).

Comportement de contrôle lorsque des comptes sont déplacés entre OUs, avec inscription automatique activée

Lorsque vous déplacez un compte vers une nouvelle unité d'organisation, AWS Control Tower applique au compte les lignes de base et les contrôles activés par l'unité d'organisation. Les contrôles et les lignes de base de l'unité d'organisation précédente sont supprimés. Si vous déplacez un compte en dehors d'une unité d'organisation enregistrée, AWS Control Tower supprime toutes les lignes de base et tous les contrôles déployés.

Comportement de contrôle lorsque des comptes sont déplacés entre OUs, sans inscription automatique

Lorsque vous déplacez un compte entre les deux OUs, les commandes de l'unité d'organisation de destination sont appliquées à compte. Toutefois, les contrôles appliqués au compte depuis l'ancienne unité d'organisation ne le sont pas supprimé. Le comportement exact des commandes est spécifique à la mise en œuvre du contrôles actifs sur l'unité d'organisation précédente et sur l'unité d'organisation de destination.

- Pour les contrôles implémentés avec AWS Config des règles : les contrôles de l'unité d'organisation précédente ne sont pas supprimés. Ces commandes doivent être supprimées manuellement.
- Pour les contrôles mis en œuvre avec SCPs : Les contrôles basés sur le SCP de l'unité d'organisation précédente sont supprimé. Les contrôles basés sur le SCP pour l'UO de destination entrent en vigueur sur ce compte.
- Pour les contrôles implémentés avec CloudFormation des hooks : Ce comportement dépend de l'état des commandes dans la nouvelle unité d'organisation.
 - Si aucune commande basée sur un crochet n'est active dans l'unité d'organisation de destination : L'ancien les contrôles restent actifs pour le compte déplacé, sauf si vous les supprimez manuellement.
 - Si l'unité d'organisation de destination possède des commandes de crochet actives : les anciennes commandes sont supprimé et les commandes de l'unité d'organisation de destination sont appliquées au compte.

Modifier l'adresse e-mail d'un compte inscrit

Pour modifier l'adresse e-mail d'un compte de membre inscrit dans AWS Control Tower, suivez la procédure décrite dans cette section.

Note

La procédure suivante ne vous permet pas de modifier l'adresse e-mail d'un compte de gestion, d'un compte d'archivage des journaux ou d'un compte d'audit. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez [Comment modifier l'adresse e-mail associée à mon AWS compte ?](#) ou contactez le AWS Support.

Pour modifier l'adresse e-mail d'un compte créé par AWS Control Tower

1. Récupérez le mot de passe de l'utilisateur root pour le compte. Vous pouvez suivre les étapes décrites dans l'article [Comment récupérer un mot de AWS passe perdu ou oublié ?](#)
2. Connectez-vous au compte avec le mot de passe de l'utilisateur root.
3. Modifiez l'adresse e-mail comme vous le feriez pour n'importe quelle autre Compte AWS adresse et attendez que le changement soit reflété AWS Organizations. Il se peut que la mise à jour du changement d'adresse e-mail soit retardée.

4. Mettez à jour le produit fourni dans Service Catalog à l'aide de l'adresse e-mail qui appartenait précédemment au compte. Le processus de mise à jour du produit approvisionné comprend l'association de la nouvelle adresse e-mail au produit approvisionné. Ainsi, le changement d'adresse e-mail prend effet dans AWS Control Tower. Utilisez la nouvelle adresse e-mail pour les mises à jour des produits approvisionnés ultérieurement.

Pour modifier le mot de passe ou l'adresse e-mail d'un compte de membre que vous avez créé AWS Organizations, consultez la section [Accès à un compte de membre en tant qu'utilisateur root](#) dans le guide de AWS Organizations l'utilisateur.

Vous pouvez également mettre à jour l'adresse e-mail d'un compte Account Factory ou d'un autre compte membre depuis la AWS Organizations console sans vous connecter en tant qu'utilisateur root. Pour plus d'informations, consultez [la section Mise à jour de l'adresse e-mail de l'utilisateur root pour un compte membre AWS Organizations](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.

Modifier le nom d'un compte inscrit

Suivez la procédure décrite dans cette section pour modifier le nom d'un compte AWS Control Tower inscrit.

Note

Pour modifier le nom d'un compte AWS administrateur, vous devez disposer des autorisations d'administrateur et être connecté en tant qu'utilisateur root du compte.

Pour modifier le nom d'un compte créé par AWS Control Tower, à l'aide de AWS Organizations la console ou APIs

- Suivez les [instructions disponibles](#) dans le Guide de référence AWS sur la gestion des comptes.

Méthode alternative pour modifier le nom d'un compte créé par AWS Control Tower

1. Récupérez le mot de passe root du compte. Vous pouvez suivre les étapes décrites dans cet article, [Comment récupérer un mot de AWS passe perdu ou oublié ?](#)
2. Connectez-vous au compte à l'aide du mot de passe root.
3. Dans la AWS Billing console, accédez à la page des paramètres du compte.

4. Modifiez le nom dans les paramètres du compte, comme vous le feriez pour tout autre nom Compte AWS.
5. AWS Control Tower se met automatiquement à jour pour refléter le changement de nom. Cette mise à jour ne sera pas reflétée dans le produit fourni dans AWS Service Catalog.

Configurer Account Factory avec les paramètres d'Amazon Virtual Private Cloud

Account Factory vous permet de créer des bases de référence et des options de configuration préapprouvées pour les comptes de votre organisation. Vous pouvez configurer et mettre en service de nouveaux comptes via AWS Service Catalog.

Sur la page Account Factory, vous pouvez voir la liste des unités organisationnelles (OUs) et leur statut dans la liste d'autorisation. Par défaut, tous OUs figurent sur la liste des comptes autorisés, ce qui signifie que les comptes peuvent être provisionnés en vertu de ces listes. Vous pouvez désactiver certains OUs pour le provisionnement du compte via AWS Service Catalog.

Vous pouvez consulter les options de configuration Amazon VPC disponibles pour vos utilisateurs finaux lorsqu'ils fournissent de nouveaux comptes.

Pour configurer les paramètres Amazon VPC dans Account Factory

1. En tant qu'administrateur central du cloud, connectez-vous à la console AWS Control Tower avec les autorisations d'administrateur du compte de gestion.
 2. Sur le côté gauche du tableau de bord, sélectionnez Account Factory pour accéder à la page de configuration du réseau Account Factory. Vous pouvez y voir les paramètres réseau par défaut affichés. Pour modifier, sélectionnez Modifier et consultez la version modifiable des paramètres de configuration réseau de votre Account Factory.
 3. Vous pouvez modifier chaque champ des paramètres par défaut selon vos besoins. Choisissez les options de configuration VPC que vous souhaitez définir pour tous les nouveaux comptes Account Factory que vos utilisateurs finaux sont susceptibles de créer, puis entrez vos paramètres dans les champs.
- Choisissez désactivé ou activé pour créer un sous-réseau public dans Amazon VPC. Par défaut, le sous-réseau est accessible sur Internet.

 Note

Si vous définissez la configuration du VPC Account Factory de sorte que les sous-réseaux publics soient activés lors du provisionnement d'un nouveau compte, Account Factory configure Amazon VPC pour créer une [passerelle NAT](#). Vous serez facturé pour votre utilisation par Amazon VPC. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Tarification VPC](#).

- Choisissez le nombre maximum de sous-réseaux privés dans Amazon VPC dans la liste. Par défaut, 1 est sélectionné. Le nombre maximum de sous-réseaux privés autorisés est de 2 par zone de disponibilité.
- Entrez la plage d'adresses IP pour créer votre compte VPCs. La valeur doit utiliser le format d'un bloc CIDR, (par exemple, 172.31.0.0/16). Ce bloc CIDR fournit la gamme globale d'adresses IP de sous-réseau pour le VPC créé par Account Factory pour votre compte. Au sein de votre VPC, les sous-réseaux sont attribués automatiquement à partir de la plage que vous spécifiez, et ils ont une taille égale. Par défaut, les sous-réseaux au sein de votre VPC ne se chevauchent pas. Cependant, les plages d'adresses IP de sous-réseau VPCs de tous vos comptes provisionnés peuvent se chevaucher.
- Choisissez une région ou toutes les régions pour la création d'un VPC lorsqu'un compte est mis en service. Par défaut, toutes les régions disponibles sont sélectionnées.
- Dans la liste, choisissez le nombre de zones de disponibilité pour configurer des sous-réseaux pour chaque VPC. Le nombre par défaut et recommandé est de trois.
- Choisissez Enregistrer.

Vous pouvez configurer ces options de configuration pour créer de nouveaux comptes qui n'incluent pas de VPC. Consultez la [procédure](#).

Désinscrire un compte

Si vous avez créé un compte dans Account Factory ou que vous en avez inscrit un Compte AWS, et que vous ne souhaitez plus que le compte soit géré par AWS Control Tower dans une zone de landing zone, vous pouvez désinscrire le compte depuis la console AWS Control Tower.

Lorsque vous désinscrivez un compte AWS Control Tower, toutes les ressources mises en service par AWS Control Tower sont supprimées, y compris les contrôles et les plans. Le compte est déplacé de n'importe quelle unité d'organisation AWS Control Tower vers la zone racine. Le compte ne fait

plus partie d'une unité d'organisation enregistrée et n'est plus soumis à AWS Control Tower SCPs. Vous pouvez fermer le compte via AWS Organizations.

Pour désinscrire un compte inscrit depuis la console AWS Control Tower

1. Ouvrez la console AWS Control Tower dans votre navigateur Web à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Organisation.
3. Sur la page Organisation, développez l'unité d'organisation qui contient le compte en sélectionnant le bouton + situé à côté de l'unité d'organisation.
4. Sélectionnez le compte, puis cliquez sur Annuler la gestion.

 Note

Attendez que le statut du compte indique Non inscrit.

Si vous n'avez plus besoin du compte, fermez-le. Pour plus d'informations sur la fermeture de AWS comptes, consultez la section [Fermeture d'un compte](#) dans le guide de AWS Billing l'utilisateur

 Désenregistrer un compte lorsque l'inscription automatique est active

Si la fonctionnalité d'inscription automatique est active sur votre page de paramètres, vous pouvez également désinscrire un compte en le déplaçant vers une unité d'organisation qui n'est pas enregistrée dans AWS Control Tower. Toutes les ressources AWS Control Tower sont supprimées. Sachez que vous ne désinscrivez pas le compte accidentellement de cette manière. Toutefois, vous pouvez réinscrire le compte en le renvoyant à l'UO.

Lorsque vous désinscrivez un compte personnalisé, AWS Control Tower supprime les ressources déployées dans la zone de landing zone, ainsi que toutes les autres ressources créées par AWS Control Tower dans le compte. AWS Control Tower supprime également le `AWSControlTowerExecution` rôle, même s'il a été ajouté manuellement. La suppression de ce rôle est conforme au principe du moindre privilège, car un rôle d'exécution de service ne doit pas rester dans un compte non géré.

Après avoir désinscrit le compte, vous pouvez le fermer via. AWS Organizations

 Note

Un compte non inscrit n'est ni fermé ni supprimé. Lorsque le compte a été désinscrit, l'utilisateur IAM Identity Center que vous avez sélectionné lorsque vous avez créé le compte dans Account Factory dispose toujours d'un accès administratif au compte. Si vous ne souhaitez pas que cet utilisateur dispose d'un accès administratif, vous devez modifier ce paramètre dans IAM Identity Center en mettant à jour le compte dans Account Factory et en modifiant l'adresse e-mail de l'utilisateur IAM Identity Center pour le compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour et déplacez des comptes avec AWS Control Tower](#).

Vidéo de démonstration

Cette vidéo (3:25) explique comment supprimer un compte d'AWS Control Tower, obtenir un accès root au compte et enfin fermer le Compte AWS. Vous pouvez également fermer un compte à l'aide [d'une AWS Organizations API](#). Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo de la fermeture d'un compte dans AWS Control Tower.](#)

Vous pouvez visionner une liste de AWS [YouTube vidéos](#) expliquant les tâches courantes dans AWS Control Tower.

Fermer un compte créé dans Account Factory

Les comptes créés dans Account Factory sont Comptes AWS. Pour plus d'informations sur la clôture Comptes AWS, consultez la section [Fermeture d'un compte](#) dans le [Guide de référence AWS sur la gestion des comptes](#).

 Note

La fermeture d'un compte n' Compte AWS est pas la même chose que la désinscription d'un compte auprès d'AWS Control Tower : il s'agit d'actions distinctes. Vous devez désinscrire le compte avant de le fermer.

Fermez le compte d'un membre AWS Control Tower via AWS Organizations

Vous pouvez fermer vos comptes de membre AWS Control Tower depuis le compte de gestion de votre organisation sans avoir à vous connecter à chaque compte membre individuellement avec des informations d'identification root, au moyen de AWS Organizations. Vous ne pouvez toutefois pas fermer votre compte de gestion de cette manière.

Lorsque vous appelez l' AWS Organizations [CloseAccountAPI](#) ou Compte AWS que vous fermez un compte dans la AWS Organizations console, le compte du membre est isolé pendant 90 jours, comme tout autre compte. Le compte affiche le statut Suspendu dans AWS Control Tower et AWS Organizations. Si vous essayez de travailler avec le compte pendant ces 90 jours, AWS Control Tower affiche un message d'erreur.

Note

Si une unité d'organisation a suspendu des comptes, les EnabledControl opérations de contrôle régional sur la cible échoueront.

Avant l'expiration des 90 jours, vous pouvez restaurer le compte du membre, comme vous pouvez le faire pour n'importe quel autre compte Compte AWS. Après ce délai de 90 jours, les enregistrements du compte sont supprimés.

Nous vous recommandons, comme bonne pratique, de désinscrire le compte d'un membre avant de le fermer. Si vous fermez un compte membre sans le dégérer au préalable, AWS Control Tower indique que le statut du compte est suspendu, mais également inscrit. Par conséquent, si vous tentez de réenregistrer l'unité d'organisation du compte pendant cette période de 90 jours, AWS Control Tower génère un message d'erreur. Le compte suspendu bloque essentiellement les actions de réenregistrement en cas d'échec de la pré-vérification. Si vous supprimez le compte de l'unité d'organisation, vous pouvez réenregistrer l'unité d'organisation, mais cela AWS peut générer une erreur concernant un mode de paiement manquant pour le compte. Pour contourner cette contrainte, créez une autre unité d'organisation et déplacez le compte vers cette unité d'organisation avant d'essayer de vous réenregistrer. Nous recommandons de nommer cette unité d'organisation « unité d'organisation suspendue ».

Note

Si vous ne désinscrivez pas le compte avant de le fermer, vous devez supprimer le produit approvisionné au AWS Service Catalog bout de ces 90 jours.

Pour plus d'informations, consultez la AWS Organizations documentation sur l'[CloseAccountAPI](#).

Considérations relatives aux ressources pour Account Factory

Lorsqu'un compte est approvisionné avec Account Factory, les AWS ressources suivantes sont créées dans le compte.

AWS service	Type de ressource	Nom de la ressource
AWS CloudFormation	Piles	StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDTRAIL-*
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CLOUDWATCH-*
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- CONFIG-*
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE-ROLES- *
		StackSet-AWSContro ITowerBP-BASELINE- SERVICE-ROLES-*
AWS CloudTrail	Journal d'activité	aws-controltower-BaselineCl oudTrail

AWS service	Type de ressource	Nom de la ressource
Amazon CloudWatch	CloudWatch Règles de l'événement	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule
Amazon CloudWatch	CloudWatch Journaux	aws-controltower/CloudTrail Logs /aws/lambda/aws-controltower-NotificationForwarder
Gestion des identités et des accès AWS	Roles	aws-controltower-AdministratorExecutionRole aws-controltower-CloudWatchLogsRole aws-controltower-ConfigRecorderRole aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole AWSControlTowerExecution
Gestion des identités et des accès AWS	Stratégies	AWSControlTowerServiceRolePolicy
Amazon Simple Notification Service	Rubriques	aws-controltower-SecurityNotifications
AWS Lambda	Applications	StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-*
AWS Lambda	Fonctions	aws-controltower-NotificationForwarder

AWS service	Type de ressource	Nom de la ressource
Amazon EventBridge	Règle	AWSControlTowerManagedRule
Amazon EventBridge	Règle	aws-controltower-ConfigComplianceChangeEventRule

Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization (AFC)

Note

La mise à disposition, la mise à jour et la personnalisation d'un compte unique doivent cibler une unité organisationnelle (UO) AWSControl TowerBaseline activée. Si l'unité organisationnelle n'est pas AWSControl TowerBaseline activée, vous pouvez activer l'inscription automatique du compte ou utiliser ResetEnabledBaseline et encore ResetEnabledControl APIs EnabledControls sur cette EnabledBaselines unité d'organisation pour inscrire des comptes. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir : [Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

AWS Control Tower vous permet de personnaliser les ressources nouvelles et existantes Comptes AWS lorsque vous provisionnez leurs ressources depuis la console AWS Control Tower. Une fois que vous avez configuré la personnalisation d'Account Factory, AWS Control Tower automatise ce processus pour le provisionnement futur, de sorte que vous n'avez pas à gérer de pipelines. Les comptes personnalisés peuvent être utilisés immédiatement après le provisionnement des ressources.

Fournir des plans à de nouveaux comptes

Vos comptes personnalisés sont provisionnés dans l'AWS Control Tower Account Factory, via des CloudFormation modèles ou avec Terraform. Vous allez définir un modèle qui servira de plan de compte personnalisé. Votre plan décrit les ressources et les configurations spécifiques dont vous avez besoin lorsqu'un compte est provisionné. Des plans prédéfinis, élaborés et gérés par des AWS partenaires, sont également disponibles. Pour plus d'informations sur les plans gérés par des partenaires, consultez la bibliothèque [AWS Service Catalog Getting Started](#).

Appliquer des plans à des comptes existants

Vous pouvez également appliquer des plans personnalisés à des comptes existants en suivant les étapes de mise à jour du compte dans la console AWS Control Tower. Pour en savoir plus, consultez [Mettre à jour le compte dans la console](#).

Définition : votre compte hub

Les plans de votre compte sont stockés dans un compte qui Compte AWS, à nos fins, est appelé compte hub. Les Blueprints sont stockés sous la forme d'un produit Service Catalog. Nous appelons ce produit un modèle, afin de le distinguer de tous les autres produits Service Catalog. Pour en savoir plus sur la création de produits Service Catalog, consultez la section [Création de produits](#) dans le Guide de l'AWS Service Catalog administrateur.

Note

AWS Control Tower contient des contrôles proactifs qui surveillent CloudFormation les ressources dans AWS Control Tower. Vous pouvez éventuellement activer ces commandes dans votre zone de landing zone. Lorsque vous appliquez des contrôles proactifs, ils vérifient que les ressources que vous êtes sur le point de déployer sur vos comptes sont conformes aux politiques et procédures de votre organisation. Pour plus d'informations sur les contrôles proactifs, voir [Contrôles proactifs](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AFC, consultez [Automatiser la personnalisation des comptes à l'aide de Account Factory Customization dans AWS Control Tower](#).

Conditions préalables

Avant de commencer à créer des comptes personnalisés avec AWS Control Tower Account Factory, vous devez avoir déployé un environnement de zone d'atterrissage AWS Control Tower, et vous devez disposer d'une unité organisationnelle (UO) enregistrée auprès d'AWS Control Tower, dans laquelle seront placés vos nouveaux comptes.

Préparation à la personnalisation

- Désigner un compte hub : vous pouvez créer un nouveau compte qui servira de compte hub, ou vous pouvez utiliser un compte existant Compte AWS. Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser le compte de gestion AWS Control Tower comme compte Blueprint Hub.
- Ajoutez le rôle nécessaire : si vous envisagez de vous inscrire Comptes AWS à AWS Control Tower et de les personnaliser, vous devez d'abord ajouter le `AWSControlTowerExecution` rôle à ces comptes, comme vous le feriez pour tout autre compte que vous inscrivez dans AWS Control Tower.
- Configurer les plans des partenaires (facultatif) : si vous prévoyez d'utiliser des plans de partenaires soumis à des exigences d'abonnement au marché, vous devez les configurer depuis votre compte de gestion AWS Control Tower avant de déployer les plans des partenaires en tant que plans de personnalisation des comptes en usine.

Rubriques

- [Configuration pour la personnalisation](#)
- [Créez un compte personnalisé à partir d'un plan](#)
- [Personnalisez les comptes avec AFC au fur et à mesure que vous les inscrivez](#)
- [Ajouter un plan à un compte AWS Control Tower](#)
- [Mettre à jour un plan](#)
- [Supprimer un plan d'un compte](#)
- [Plans directeurs pour les partenaires](#)
- [Considérations relatives aux personnalisations d'Account Factory \(AFC\)](#)
- [En cas d'erreur de plan](#)
- [Personnalisation de votre document de politique pour les plans de l'AFC sur la base de CloudFormation](#)
- [Autorisations supplémentaires requises pour créer un produit Service Catalog basé sur Terraform](#)
- [Transition vers le type de produit AWS Service Catalog externe](#)

Configuration pour la personnalisation

Les sections suivantes décrivent les étapes à suivre pour configurer Account Factory pour le processus de personnalisation. Nous vous recommandons de configurer l'[administration déléguée](#) pour le compte hub avant de commencer ces étapes.

Résumé

- Étape 1. Créez le rôle requis. Créez un rôle IAM qui autorise AWS Control Tower à accéder au compte (hub) où sont stockés les produits Service Catalog, également appelés blueprints.
- Étape 2. Créez le AWS Service Catalog produit. Créez le AWS Service Catalog produit (également appelé « produit phare ») dont vous aurez besoin pour définir le compte personnalisé comme base de référence.
- Étape 3. Passez en revue votre plan personnalisé. Inspectez le AWS Service Catalog produit (plan) que vous avez créé.
- Étape 4. Appelez votre plan pour créer un compte personnalisé. Entrez les informations relatives au produit et les informations relatives au rôle dans les champs appropriés dans Account Factory, dans la console AWS Control Tower, lors de la création du compte.

Étape 1. Créez le rôle requis

Avant de commencer à personnaliser les comptes, vous devez configurer un rôle contenant une relation de confiance entre AWS Control Tower et votre compte hub. Lorsqu'il est assumé, le rôle accorde à AWS Control Tower l'accès pour administrer les ressources du compte du hub. Le rôle doit être nommé `AWSControlTowerBlueprintAccess`.

AWS Control Tower assume ce rôle pour créer une ressource de portefeuille en votre nom AWS Service Catalog, puis pour ajouter votre plan en tant que produit Service Catalog à ce portefeuille, puis pour partager ce portefeuille, ainsi que votre plan, avec votre compte membre lors de la mise en service du compte.

Vous allez créer le `AWSControlTowerBlueprintAccess` rôle, comme expliqué dans les sections suivantes. Vous pouvez configurer le rôle dans un compte inscrit ou non inscrit.

 Accédez à la console IAM pour configurer le rôle requis.

Pour configurer le `AWSControlTowerBlueprintAccess` rôle dans un compte AWS Control Tower inscrit

1. Fédérez ou connectez-vous en tant que principal dans le compte de gestion AWS Control Tower.
2. Depuis le principal fédéré du compte de gestion, assumez ou changez de rôle pour accéder au `AWSControlTowerExecution` rôle du compte AWS Control Tower inscrit que vous avez sélectionné pour servir de compte Blueprint Hub.
3. À partir du `AWSControlTowerExecution` rôle figurant dans le compte AWS Control Tower inscrit, créez le `AWSControlTowerBlueprintAccess` rôle avec les autorisations et les relations de confiance appropriées.

 Important

Pour respecter les directives relatives aux AWS meilleures pratiques, il est important que vous vous déconnectiez du `AWSControlTowerExecution` rôle immédiatement après l'`AWSControlTowerBlueprintAccess` avoir créé.

Pour éviter toute modification involontaire des ressources, le `AWSControlTowerExecution` rôle est destiné à être utilisé uniquement par AWS Control Tower.

Si votre compte Blueprint Hub n'est pas inscrit à AWS Control Tower, le `AWSControlTowerExecution` rôle n'existera pas dans le compte et il n'est pas nécessaire de l'assumer avant de continuer à le `AWSControlTowerBlueprintAccess` configurer.

Pour configurer le `AWSControlTowerBlueprintAccess` rôle dans un compte de membre non inscrit

1. Fédérez ou connectez-vous en tant que principal au compte que vous souhaitez désigner comme compte hub, selon la méthode de votre choix.
2. Lorsque vous êtes connecté en tant que principal du compte, créez le `AWSControlTowerBlueprintAccess` rôle avec les autorisations et les relations de confiance appropriées.

Le `AWSControlTowerBlueprintAccess` rôle doit être configuré de manière à accorder la confiance à deux principaux :

- Le principal (utilisateur) qui exécute AWS Control Tower dans le compte de gestion AWS Control Tower.

- Le rôle indiqué `AWSControlTowerAdmin` dans le compte de gestion AWS Control Tower.

Voici un exemple de politique de confiance, similaire à celle que vous devrez inclure pour votre rôle. Cette politique illustre la meilleure pratique consistant à accorder un accès avec le moindre privilège. Lorsque vous établissez votre propre politique, remplacez le terme *YourManagementAccountId* par l'identifiant de compte réel de votre compte de gestion AWS Control Tower, et remplacez le terme *YourControlTowerUserRole* par l'identifiant du rôle IAM pour votre compte de gestion.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSControlTowerAdmin",
          "arn:aws:iam::111122223333:role/YourControlTowerUserRole"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Politique d'autorisations requises

AWS Control Tower exige que la politique gérée nommée `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` soit attachée au `AWSControlTowerBlueprintAccess` rôle. Cette politique fournit des autorisations qui AWS Service Catalog déterminent quand elle autorise AWS Control Tower à administrer votre portefeuille et les ressources de vos AWS Service Catalog produits. Vous pouvez associer cette politique lorsque vous créez le rôle dans la console IAM.

Des autorisations supplémentaires peuvent être requises

- Si vous stockez vos plans dans Amazon S3, AWS Control Tower a également besoin de la politique AmazonS3ReadOnlyAccess d'autorisation associée au AWSControlTowerBlueprintAccess rôle.
- Le type de produit AWS Service Catalog Terraform vous oblige à ajouter des autorisations supplémentaires à la politique IAM personnalisée de l'AFC, si vous n'utilisez pas la politique d'administration par défaut. Il les nécessite en plus des autorisations requises pour créer les ressources que vous définissez dans votre modèle Terraform.

Étape 2. Créez le AWS Service Catalog produit

Pour créer un AWS Service Catalog produit, suivez les étapes décrites dans la section [Création de produits](#) dans le guide de l'AWS Service Catalog administrateur. Vous ajouterez le plan de votre compte en tant que modèle lorsque vous créerez le AWS Service Catalog produit.

Important

À la suite HashiCorp de la mise à jour des licences Terraform, du AWS Service Catalog changement de support pour les produits Terraform Open Source et de l'approvisionnement des produits vers un nouveau type de produit, appelé External. Pour en savoir plus sur l'impact de cette modification sur l'AFC, notamment sur la manière de mettre à jour les plans de votre compte existants pour le type de produit externe, consultez la section [Transition vers le type de produit externe](#).

Résumé des étapes de création d'un plan

- Créez ou téléchargez un CloudFormation modèle ou un fichier de configuration Terraform tar.gz qui deviendra le plan de votre compte. Quelques exemples de modèles sont donnés plus loin dans cette section.
- Connectez-vous à l' Compte AWS endroit où vous stockez vos plans Account Factory (parfois appelé compte hub).
- Accédez à la AWS Service Catalog console. Choisissez Liste de produits, puis choisissez Télécharger un nouveau produit.

- Dans le volet Détails du produit, entrez les détails de votre produit Blueprint, tels qu'un nom et une description.
- Sélectionnez Utiliser un fichier modèle, puis sélectionnez Choisir un fichier. Sélectionnez ou collez le modèle ou le fichier de configuration que vous avez développé ou téléchargé pour l'utiliser comme plan directeur.
- Choisissez Créer un produit en bas de la page de la console.

Vous pouvez télécharger un CloudFormation modèle depuis le référentiel d'architecture de AWS Service Catalog référence. [Un exemple tiré de ce référentiel permet de configurer un plan de sauvegarde pour vos ressources.](#)

Voici un exemple de modèle, pour une entreprise fictive appelée Best Pets. Cela aide à établir une connexion à leur base de données pour animaux de compagnie.

Resources:

ConnectionStringGeneratorLambdaRole:

Type: AWS::IAM::Role

Properties:

AssumeRolePolicyDocument:

Version: "2012-10-17"

Statement:

- Effect: Allow

Principal:

Service:

- lambda.amazonaws.com

Action:

- "sts:AssumeRole"

ConnectionStringGeneratorLambda:

Type: AWS::Lambda::Function

Properties:

FunctionName: !Join ['-', ['ConnectionStringGenerator', !Select [4, !Split ['-', !Select [2, !Split ['/', !Ref AWS::StackId]]]]]

Description: Retrieves the connection string for this account to access the Pet Database

Role: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambdaRole.Arn

Runtime: nodejs22.x

Handler: index.handler

Timeout: 5

Code:

ZipFile: >

```
export const handler = async (event, context) => {
```

```

const awsAccountId = context.invokedFunctionArn.split(":")[4]
const connectionString= "fake connection for account " + awsAccountId;
const response = {
  statusCode: 200,
  body: connectionString
};
return response;
};

```

ConnectionString:

Type: Custom::ConnectionStringGenerator

Properties:

ServiceToken: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambda.Arn

PetDatabaseConnectionString:

DependsOn: ConnectionString

For example purposes we're using SSM parameter store.

In your template, use secure alternatives to store

sensitive values such as connection strings.

Type: AWS::SSM::Parameter

Properties:

Name: pet-database-connection-string

Description: Connection information for the BestPets pet database

Type: String

Value: !GetAtt ConnectionString.Value

Étape 3. Passez en revue votre plan personnalisé

Vous pouvez consulter votre plan dans la AWS Service Catalog console. Pour plus d'informations, consultez [la section Gestion des produits](#) dans le Guide de l'administrateur du Service Catalog.

Étape 4 : Appelez votre plan pour créer un compte personnalisé

Lorsque vous suivez le flux de travail de création de compte dans la console AWS Control Tower, vous verrez une section facultative dans laquelle vous pouvez saisir des informations sur le plan que vous souhaitez utiliser pour personnaliser les comptes.

Conditions préalables

Vous devez configurer votre compte de hub de personnalisation et ajouter au moins un plan (produit Service Catalog) avant de pouvoir saisir ces informations dans la console AWS Control Tower et commencer à configurer des comptes personnalisés.

Créez ou mettez à jour un compte personnalisé dans la console AWS Control Tower.

1. Entrez l'identifiant du compte qui contient vos plans.
2. À partir de ce compte, sélectionnez un produit Service Catalog existant (plan existant).
3. Sélectionnez la version appropriée du plan (produit Service Catalog), si vous en avez plusieurs versions.
4. (Facultatif) Vous pouvez ajouter ou modifier une politique de provisionnement du plan à ce stade du processus. La politique de provisionnement du plan est écrite au format JSON et attachée à un rôle IAM, afin de pouvoir provisionner les ressources spécifiées dans le modèle de plan. AWS Control Tower crée ce rôle dans le compte membre afin que Service Catalog puisse déployer des ressources à l'aide de CloudFormation stack sets. Le rôle est nommé `AWSControlTower-BlueprintExecution-bp-xxxx`. La `AdministratorAccess` politique est appliquée ici par défaut.
5. Choisissez la Région AWS ou les régions dans lesquelles vous souhaitez déployer des comptes en fonction de ce plan.
6. Si votre plan contient des paramètres, vous pouvez saisir les valeurs des paramètres dans des champs supplémentaires du flux de travail AWS Control Tower. Les valeurs supplémentaires peuvent inclure : un nom de GitHub référentiel, une GitHub branche, un nom de cluster Amazon ECS et l'identité du propriétaire du référentiel.
7. Vous pouvez personnaliser les comptes ultérieurement en suivant le processus de mise à jour du compte, si votre compte hub ou vos plans ne sont pas encore prêts.

Pour en savoir plus, consultez [Créez un compte personnalisé à partir d'un plan](#).

Créez un compte personnalisé à partir d'un plan

Après avoir créé des plans personnalisés, vous pouvez commencer à créer des comptes personnalisés dans AWS Control Tower Account Factory.

Suivez ces étapes pour déployer un plan personnalisé lorsque vous créez un nouveau AWS compte :

1. Accédez à AWS Control Tower dans le AWS Management Console.
2. Sélectionnez Account Factory et Créez un compte.
3. Entrez les détails du compte tels que le nom du compte et l'adresse e-mail.
4. Configurez les détails du centre d'identité IAM avec l'adresse e-mail et le nom d'utilisateur.

5. Sélectionnez une unité d'organisation enregistrée à laquelle votre compte sera ajouté.
6. Développez la section de personnalisation du compte en usine.
7. Entrez l'ID de compte du compte Blueprint Hub qui contient vos produits Service Catalog et choisissez Valider. Pour plus d'informations sur un compte Blueprint Hub, consultez [Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization \(AFC\)](#).
8. Sélectionnez le menu déroulant qui contient tous les plans de votre liste de produits Service Catalog (tous les plans personnalisés et ceux des partenaires). Choisissez un plan et la version correspondante à déployer.
9. Si votre plan contient des paramètres, ces champs sont affichés pour que vous puissiez les renseigner. Les valeurs par défaut sont préremplies.
10. Enfin, sélectionnez l'endroit où vous allez déployer votre plan, soit dans la région d'origine, soit dans toutes les régions gouvernées. Les ressources mondiales, telles que Route 53 ou IAM, peuvent avoir besoin d'être déployées dans une seule région. Les ressources régionales, telles que les instances Amazon EC2 ou les compartiments Amazon S3, peuvent être déployées dans toutes les régions gouvernées.
11. Une fois tous les champs remplis, sélectionnez Créer un compte.

 Note

Les plans créés avec Terraform ne peuvent être déployés que dans une seule région, et non dans plusieurs régions.

Vous pouvez suivre la progression de l'approvisionnement de votre compte sur la page Organisation. Lorsque le provisionnement de votre compte est terminé, les ressources spécifiées dans votre plan sont déjà déployées dans celui-ci. Pour consulter les détails du compte et du plan, rendez-vous sur la page des détails du compte.

Personnalisez les comptes avec AFC au fur et à mesure que vous les inscrivez

Pour inscrire et personnaliser des comptes dans la console AWS Control Tower.

1. Accédez à la console AWS Control Tower et sélectionnez Organization dans le menu de navigation de gauche.

2. Vous verrez la liste de vos comptes disponibles. Identifiez le compte que vous souhaitez enregistrer à l'aide d'un plan personnalisé. La colonne État de ce compte doit indiquer que le statut du compte est Non inscrit.
3. Sélectionnez le bouton radio situé à gauche du compte et choisissez le menu déroulant Actions, en haut à droite de l'écran. Ici, vous allez sélectionner l'option S'inscrire.
4. Complétez la section Configuration de l'accès avec les informations du centre d'identité IAM du compte.
5. Sélectionnez l'unité d'organisation enregistrée à laquelle votre compte deviendra membre.
6. Complétez la section Personnalisation du compte en usine en suivant les mêmes étapes que les étapes 7 à 12 de la procédure de création de compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Comptes Provision Account Factory avec AWS Service Catalog](#).

Vous pouvez consulter l'état d'avancement de votre compte sur la page Organisation. Lorsque l'inscription de votre compte est terminée, les ressources spécifiées dans le plan sont déjà déployées dans celui-ci.

Ajouter un plan à un compte AWS Control Tower

Pour ajouter un plan à un compte membre AWS Control Tower existant, suivez le flux de travail de mise à jour du compte dans la console AWS Control Tower et choisissez un nouveau plan à ajouter au compte. Pour plus d'informations, consultez [Mettre à jour et déplacer des comptes Account Factory avec AWS Control Tower ou avec AWS Service Catalog](#).

Note

Si vous ajoutez un nouveau plan à un compte, le plan existant est remplacé.

Note

Un plan peut être déployé par compte AWS Control Tower.

Mettre à jour un plan

Les procédures suivantes décrivent comment mettre à jour des plans personnalisés et comment les déployer.

Pour mettre à jour vos plans personnalisés

1. Mettez à jour votre CloudFormation modèle ou votre fichier Terraform tar.gz (plan) avec vos nouvelles configurations.
2. Enregistrez le plan mis à jour en tant que nouvelle version dans AWS Service Catalog.

Pour déployer votre plan mis à jour

1. Accédez à la page Organisation dans la console AWS Control Tower.
2. Filtrez la page Organisation par nom et version du plan.
3. Suivez le processus de mise à jour du compte et déployez la dernière version du plan sur votre compte.

En cas d'échec de la mise à jour du plan

AWS Control Tower autorise les mises à jour du plan lorsque le produit fourni est dans son état. **AVAILABLE** Si le produit que vous avez approvisionné est en bon **TAINTED** état, la mise à jour échouera. Nous recommandons la solution de contournement suivante :

1. Dans la AWS Service Catalog console, mettez à jour manuellement le produit **TAINTED** provisionné pour changer l'état en **AVAILABLE**. Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour des produits provisionnés](#).
2. Suivez ensuite le processus de mise à jour du compte proposé par AWS Control Tower pour corriger l'erreur de déploiement du plan.

Nous recommandons cette étape manuelle car : lorsque vous supprimez un plan, des ressources du compte membre peuvent être supprimées. La suppression de ressources peut affecter vos charges de travail existantes. C'est pourquoi nous recommandons cette méthode plutôt que l'autre méthode de mise à jour d'un plan, qui consiste à supprimer et à remplacer le plan d'origine, en particulier si vous exécutez des charges de travail de production.

Supprimer un plan d'un compte

Pour supprimer un plan d'un compte, suivez le processus de mise à jour du compte pour supprimer le plan et rétablir les configurations par défaut du compte dans l'AWS Control Tower.

Lorsque vous entrez dans le flux de travail de mise à jour du compte dans la console, vous verrez que tous les détails du compte sont renseignés et que les détails de personnalisation ne le sont pas. Si vous laissez ces informations AFC vides, AWS Control Tower supprime le plan du compte. Un message d'avertissement s'affichera avant le début de l'action.

 Note

AWS Control Tower ajoute un plan à un compte uniquement si vous sélectionnez un plan lors du processus de création ou de mise à jour du compte.

Plans directeurs pour les partenaires

AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) donne accès à des plans de personnalisation prédéfinis conçus et gérés par des partenaires. AWS Ces plans de partenariat vous aident à personnaliser vos comptes pour des cas d'utilisation spécifiques. Les plans de chaque partenaire vous aident à créer des comptes personnalisés, qui sont préconfigurés pour fonctionner avec les offres de produits de ce partenaire en particulier.

Pour consulter la liste complète des plans des partenaires d'AWS Control Tower, accédez à la bibliothèque Service Catalog Getting Started dans votre console. Recherchez le type de source AWS Control Tower Blueprints.

Considérations relatives aux personnalisations d'Account Factory (AFC)

- L'AFC prend en charge la personnalisation à l'aide d'un seul produit de AWS Service Catalog plan.
- Les produits AWS Service Catalog Blueprint doivent être créés dans le compte hub et dans la même région que la région d'origine de la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.
- Le rôle `AWSControlTowerBlueprintAccess` IAM doit être créé avec le nom, les autorisations et la politique de confiance appropriés.
- AWS Control Tower propose deux options de déploiement pour les plans : le déploiement dans la région d'origine uniquement ou le déploiement dans toutes les régions régies par AWS Control Tower. La sélection des régions n'est pas disponible.
- Lorsque vous mettez à jour un plan dans un compte membre, l'identifiant du compte Blueprint Hub et le produit AWS Service Catalog Blueprint ne peuvent pas être modifiés.

- AWS Control Tower ne prend pas en charge la suppression d'un plan existant et l'ajout d'un nouveau plan en une seule opération de mise à jour du plan. Vous pouvez supprimer un plan puis en ajouter un nouveau dans le cadre d'opérations distinctes.
- AWS Control Tower modifie le comportement selon que vous créez ou inscrivez des comptes personnalisés ou des comptes non personnalisés. Si vous ne créez ou n'inscrivez pas de comptes personnalisés à l'aide de plans, AWS Control Tower crée un produit approvisionné par Account Factory (via Service Catalog) dans le compte de gestion AWS Control Tower. Si vous spécifiez la personnalisation lors de la création ou de l'inscription de comptes à l'aide de plans, AWS Control Tower ne crée pas de produit approvisionné par Account Factory dans le compte de gestion AWS Control Tower.

En cas d'erreur de plan

Erreur lors de l'application d'un plan

Si une erreur se produit lors du processus d'application d'un plan à un compte, qu'il s'agisse d'un nouveau compte ou d'un compte existant que vous inscrivez dans AWS Control Tower, la procédure de restauration est la même. Le compte existera, mais il n'est pas personnalisé et il n'est pas inscrit dans AWS Control Tower. Pour continuer, suivez les étapes pour inscrire le compte dans AWS Control Tower et ajoutez le plan au moment de l'inscription.

Erreur lors de la création du **AWSControlTowerBlueprintAccess** rôle et solutions

Lorsque vous créez le **AWSControlTowerBlueprintAccess** rôle à partir d'un compte AWS Control Tower, vous devez être connecté en tant que principal en utilisant le **AWSControlTowerExecution** rôle. Si vous êtes connecté comme un autre utilisateur, l'**CreateRole** opération est empêchée par un SCP, comme le montre l'artefact suivant :

```
{
    "Condition": {
        "ArnNotLike": {
            "aws:PrincipalArn": [
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
            ]
        }
    },
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreateRole",
    ]
}
```

```

        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*",
        "arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*",
        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
    ],
    "Effect": "Deny",
    "Sid": "GRIAMROLEPOLICY"
}

```

Les solutions de contournement suivantes sont disponibles :

- (Très recommandé) Assumez le `AWSControlTowerExecution` rôle et `AWSControlTowerBlueprintAccess` créez-le. Si vous choisissez cette solution, veillez à vous déconnecter du `AWSControlTowerExecution` rôle immédiatement après, afin d'éviter toute modification involontaire des ressources.
- Connectez-vous à un compte qui n'est pas inscrit dans AWS Control Tower et qui n'est donc pas soumis à ce SCP.
- Modifiez temporairement ce SCP pour autoriser l'opération.
- (Fortement déconseillé) Utilisez votre compte de gestion AWS Control Tower comme compte hub, afin qu'il ne soit pas soumis au SCP.

Personnalisation de votre document de politique pour les plans de l'AFC sur la base de CloudFormation

Lorsque vous activez un plan par le biais de Account Factory, AWS Control Tower vous demande CloudFormation d'en créer un StackSet en votre nom. CloudFormation nécessite l'accès à votre compte géré pour créer des CloudFormation piles dans le StackSet. Bien qu'il dispose CloudFormation déjà de privilèges d'administrateur sur le compte géré via le `AWSControlTowerExecution` rôle, ce rôle n'est pas assumable par CloudFormation.

Dans le cadre de l'activation d'un plan, AWS Control Tower crée un rôle dans le compte du membre, qui CloudFormation peut être chargé d'effectuer les tâches StackSet de gestion. Le moyen le plus simple d'activer votre plan personnalisé via Account Factory consiste à utiliser une politique d'autorisation complète, car ces politiques sont compatibles avec n'importe quel modèle de plan.

Cependant, les meilleures pratiques suggèrent que vous devez restreindre les autorisations pour CloudFormation le compte cible. Vous pouvez fournir une politique personnalisée, qu'AWS Control Tower applique au rôle qu'elle crée CloudFormation pour être utilisé. Par exemple, si votre plan crée un paramètre SSM appelé something-important, vous pouvez fournir la politique suivante :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCloudFormationActionsOnStacks",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudformation:*",
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowSsmParameterActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:PutParameter",
        "ssm:DeleteParameter",
        "ssm:GetParameter",
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource": "arn:*:ssm:*:*:parameter/something-important"
    }
  ]
}
```

L'AllowCloudFormationActionsOnStacks instruction est obligatoire pour toutes les politiques personnalisées de l'AFC ; CloudFormation utilise ce rôle pour créer des instances de pile, elle nécessite donc une autorisation pour effectuer des CloudFormation actions sur les piles. La AllowSsmParameterActions section est spécifique au modèle en cours d'activation.

Résoudre les problèmes d'autorisation

Lorsque vous activez un plan avec une politique restreinte, il se peut que les autorisations soient insuffisantes pour activer le plan. Pour résoudre ces problèmes, révisez votre document de politique et mettez à jour les préférences relatives au plan du compte membre afin d'utiliser la politique corrigée. Pour vérifier que la politique est suffisante pour activer le plan, assurez-vous que les CloudFormation autorisations sont accordées et que vous pouvez créer une pile directement à l'aide de ce rôle.

Autorisations supplémentaires requises pour créer un produit Service Catalog basé sur Terraform

Lorsque vous créez un produit AWS Service Catalog externe avec un fichier de configuration Terraform pour AFC, AWS Service Catalog certaines autorisations doivent être ajoutées à votre politique IAM personnalisée AFC, en plus des autorisations requises pour créer les ressources définies dans votre modèle. Si vous choisissez la politique d'administration complète par défaut, vous n'avez pas besoin d'ajouter ces autorisations supplémentaires.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups>DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```



```
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": "s3:GetObject",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
      }
    }
  }
]
```

Pour plus d'informations sur la création de produits Terraform à l'aide du type de produit externe dans AWS Service Catalog, voir [Étape 5 : Création de rôles de lancement](#) dans le Guide de l'administrateur du Service Catalog.

Transition vers le type de produit AWS Service Catalog externe

AWS Service Catalog a modifié le support pour les produits Open Source Terraform et a approvisionné les produits vers un nouveau type de produit, appelé External. Pour en savoir plus sur cette transition, consultez la section [Mise à jour des produits Open Source Terraform existants et des produits provisionnés vers le type de produit externe dans le](#) guide de l'AWS Service Catalog administrateur.

Cette modification affecte les comptes existants que vous avez créés ou inscrits dans le cadre de la personnalisation en usine des comptes AWS Control Tower. Pour transférer ces comptes vers le type de produit externe, vous devez apporter des modifications à la fois dans AWS Control Tower AWS Service Catalog et dans AWS Control Tower.

Pour passer au type de produit externe

1. Mettez à niveau votre moteur de référence Terraform existant AWS Service Catalog pour inclure la prise en charge des types de produits externes et open source Terraform. [Pour obtenir des instructions sur la mise à jour de votre moteur de référence Terraform, consultez le AWS Service Catalog GitHub référentiel.](#)

2. Dans AWS Service Catalog, dupliquez tous les produits Open Source Terraform existants (plans), les doublons utilisant le nouveau type de produit externe. Ne mettez pas fin aux plans Open Source Terraform existants.
3. Dans AWS Control Tower, mettez à jour chaque compte à l'aide d'un plan Open Source Terraform pour utiliser le nouveau plan externe.
 - a. Pour mettre à jour un plan, vous devez d'abord supprimer complètement le plan Open Source Terraform. Pour plus de détails, consultez [Supprimer un plan d'un compte](#).
 - b. Ajoutez le nouveau plan externe au même compte. Pour plus de détails, consultez l'[article Ajouter un plan à un compte AWS Control Tower](#).
4. Une fois que tous les comptes utilisant les plans Open Source de Terraform ont été mis à jour vers les plans externes, retournez AWS Service Catalog et résiliez tous les produits qui utilisent Terraform Open Source comme type de produit.
5. À l'avenir, tous les comptes créés ou inscrits à l'aide de la personnalisation des comptes AWS Control Tower en usine devront faire référence à des plans utilisant le type de produit CloudFormation ou le type de produit externe.

Pour les plans créés à l'aide du type de produit externe, AWS Control Tower prend uniquement en charge les personnalisations de compte qui utilisent des modèles Terraform et le moteur de référence Terraform. Pour en savoir plus, consultez la [section Configurer pour la personnalisation](#).

 Note

AWS Control Tower ne prend pas en charge Terraform Open Source en tant que type de produit lors de la création de nouveaux comptes. Pour en savoir plus sur ces modifications, consultez la section [Mise à jour des produits Open Source Terraform existants et des produits provisionnés vers le type de produit externe dans le](#) guide de l'AWS Service Catalog administrateur. AWS Service Catalog aidera les clients tout au long de cette transition de type de produit, selon les besoins. Contactez le représentant de votre compte pour demander de l'aide.

Provisionner des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) adopte un GitOps modèle qui automatise le processus de mise en service et de mise à jour des comptes dans AWS Control Tower.

Avec AFT, vous créez un fichier Terraform de demande de compte, qui contient l'entrée qui appelle le flux de travail AFT. Une fois le provisionnement et la mise à jour des comptes terminés, le flux de travail AFT continue en exécutant le cadre de provisionnement des comptes AFT et les étapes de personnalisation des comptes.

L'AFT n'a aucun impact sur les performances du flux de travail dans AWS Control Tower. Si vous créez un compte via AFT ou Account Factory, le même flux de travail principal se produit.

Conditions préalables

Note

La mise à disposition d'un compte AFT doit cibler une unité organisationnelle (UO) AWSControl TowerBaseline activée dans AWS Control Tower. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir : [Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

Lorsque vous débuterez avec AFT, vous allez créer les éléments suivants :

- Dans AWS Control Tower, créez l'unité d'organisation, puis le compte de gestion AFT, pour votre environnement AFT. Notez l'ID du compte, afin de pouvoir le saisir ultérieurement dans le `main.tf` fichier, lorsque vous déployez AFT avec le module Terraform. Vous pouvez consulter cet identifiant de compte sur la page de détails d'AWS Control Tower Control. Pour plus d'informations, consultez la documentation [Terraform](#).
- Un ou plusieurs `git` référentiels pour votre environnement AFT entièrement déployé. Pour plus d'informations, consultez la section [Étapes post-déploiement pour AFT](#).
- Un environnement AFT entièrement déployé. Pour plus d'informations, consultez [Présentation d'AWS Control Tower Account Factory pour Terraform \(AFT\)](#) et [Deploy AWS Control Tower Account Factory pour Terraform](#) (AFT). Consultez également la documentation [Terraform](#).

 Tip

Vous pouvez créer le compte de gestion AFT depuis la console AWS Control Tower avec `Create account`. Pour plus d'informations, consultez la section [Méthodes de provisionnement](#). De plus, vous pouvez éventuellement créer un dossier de modèles de comptes pour vous aider à définir vos comptes supplémentaires, dans le `aft-account-customizations` référentiel.

Pour les comptes enregistrés via Auto Enroll :

- La création de nouveaux comptes par le biais de l'AFT continue de fonctionner normalement.
- L'importation d'un compte existant nécessite des étapes supplémentaires :
 - Enregistrez l'UO pour créer les produits provisionnés nécessaires avant de les importer.
 - Register OU émettra `CreateManagedAccount` des `UpdateManagedAccount` événements, permettant les personnalisations AFT.

Pour plus d'informations sur les Régions AWS domaines dans lesquels AFT impose des limites de déploiement, reportez-vous [Limitations et quotas dans AWS Control Tower](#) aux sections et [Limites de contrôle](#).

La [documentation Terraform](#) contient un bon aperçu de la façon de configurer AWS Control Tower Account Factory pour Terraform (AFT).

Présentation d'AWS Control Tower Account Factory pour Terraform (AFT)

Account Factory for Terraform (AFT) met en place un pipeline Terraform pour vous aider à provisionner et à personnaliser des comptes dans AWS Control Tower. AFT vous offre l'avantage du provisionnement de comptes basé sur Terraform tout en vous permettant de gérer vos comptes avec AWS Control Tower.

Avec AFT, vous créez un fichier Terraform de demande de compte pour obtenir les informations qui déclenchent le flux de travail AFT pour le provisionnement du compte. Une fois la phase de provisionnement du compte terminée, AFT exécute automatiquement une série d'étapes avant le début de la phase de personnalisation du compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Pipeline de provisionnement des comptes AFT](#).

AFT prend en charge Terraform Cloud, Terraform Enterprise et Terraform Community Edition. Avec AFT, vous pouvez lancer la création de comptes à l'aide d'un fichier d'entrée et d'une simple `git`

push commande et personnaliser des comptes nouveaux ou existants. La création de compte inclut tous les avantages de gouvernance d'AWS Control Tower et les personnalisations de compte qui vous aident à respecter les procédures de sécurité standard et les directives de conformité de votre organisation.

AFT prend en charge le suivi des demandes de personnalisation des comptes. Chaque fois que vous soumettez une demande de personnalisation de compte, AFT génère un jeton de suivi unique qui passe par une machine d'AWS Step Functions état de personnalisation AFT, qui enregistre le jeton dans le cadre de son exécution. Vous pouvez ensuite utiliser les requêtes Amazon CloudWatch Logs Insights pour rechercher des plages d'horodatage et récupérer le jeton de demande. Par conséquent, vous pouvez voir les charges utiles qui accompagnent le jeton, ce qui vous permet de suivre la demande de personnalisation de votre compte tout au long du flux de travail AFT. Pour plus d'informations sur CloudWatch les journaux et les Step Functions, consultez les rubriques suivantes :

- [Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Logs ?](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs
- [Qu'est-ce que AWS Step Functions ?](#) dans le Guide du développeur AWS Step Functions

AFT combine les capacités d'autres AWS services [Services relatifs aux composants](#), notamment pour créer un framework, avec des pipelines qui déploient Terraform Infrastructure as Code (IaC). L'AFT vous permet de :

- Soumettre des demandes de provisionnement et de mise à jour de comptes dans un modèle GitOps
- Stocker les métadonnées du compte et l'historique des audits
- Appliquer des balises au niveau du compte
- Ajoutez des personnalisations à tous les comptes, à un ensemble de comptes ou à des comptes individuels
- Activer les options de fonctionnalités

AFT crée un compte distinct, appelé compte de gestion AFT, pour déployer les capacités AFT. Avant de configurer l'AFT, vous devez disposer d'une zone d'atterrissage AWS Control Tower existante. Le compte de gestion AFT n'est pas le même que le compte de gestion AWS Control Tower.

L'AFT offre de la flexibilité

- Flexibilité pour votre plateforme : AFT prend en charge toutes les distributions Terraform pour le déploiement initial et le fonctionnement continu : Community Edition, Cloud et Enterprise.

- Flexibilité pour votre système de contrôle de version : supports AWS CodeCommit AFT et sources de contrôle de version alternatives via AWS CodeConnections.

AFT propose des options de fonctionnalités

Vous pouvez activer plusieurs options de fonctionnalités, conformément aux meilleures pratiques :

- Création d'un système au niveau de l'organisation CloudTrail pour la journalisation des événements liés aux données
- Supprimer le VPC AWS par défaut pour les comptes
- Inscription de comptes provisionnés dans le plan de AWS Support aux entreprises

Note

Le pipeline AFT n'est pas destiné à être utilisé pour déployer des ressources, telles que des instances Amazon EC2, dont vos comptes ont besoin pour exécuter vos applications. Il est uniquement destiné au provisionnement et à la personnalisation automatisés des comptes AWS Control Tower.

Vidéo de procédure

Cette vidéo (7:33) explique comment déployer des comptes avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo du provisionnement automatique des comptes dans AWS Control Tower.](#)

Architecture AFT

Ordre des opérations

Vous gérez les opérations AFT dans le compte de gestion AFT. Pour un flux de travail complet de provisionnement de comptes, l'ordre des étapes de gauche à droite dans le diagramme est le suivant :

1. Les demandes de compte sont créées et soumises au pipeline. Vous pouvez créer et soumettre plusieurs demandes de compte à la fois. Account Factory traite les demandes dans le cadre d'une

first-in-first-out commande. Pour plus d'informations, voir [Soumettre des demandes de comptes multiples](#).

2. Chaque compte est approvisionné. Cette étape s'exécute dans le compte de gestion AWS Control Tower.
3. Les personnalisations globales s'exécutent dans les pipelines créés pour chaque compte vendeur.
4. Si des personnalisations sont spécifiées dans les demandes de provisionnement de compte initiales, elles s'exécutent uniquement sur les comptes ciblés. Si vous possédez un compte déjà provisionné, vous devez effectuer d'autres personnalisations manuellement dans le pipeline du compte.

AWS Control Tower Account Factory pour Terraform : flux de travail de provisionnement de comptes




Figure 1 : AWS Control Tower Account Factory pour Terraform

Cost

Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'AFT. Vous ne payez que pour les ressources déployées par AFT, les AWS services fournis par AFT et les ressources que vous déployez dans votre environnement AFT.

La configuration AFT par défaut inclut l'allocation de AWS PrivateLink points de terminaison, pour une protection et une sécurité accrues des données, ainsi qu'une passerelle NAT dont la prise en charge AWS CodeBuild est requise. Pour plus de détails sur la tarification de cette infrastructure, consultez la [AWS PrivateLink tarification](#) et la tarification [Amazon VPC pour la passerelle NAT](#).

Contactez le représentant de votre AWS compte pour obtenir des informations plus spécifiques sur la gestion de ces coûts. Vous pouvez modifier ces paramètres par défaut pour AFT.

Déployez AWS Control Tower Account Factory pour Terraform (AFT)

Cette section s'adresse aux administrateurs des environnements AWS Control Tower qui souhaitent configurer Account Factory for Terraform (AFT) dans leur environnement existant. Il décrit comment configurer un environnement Account Factory for Terraform (AFT) avec un nouveau compte de gestion AFT dédié.

Note

Un module Terraform déploie AFT. Ce module est disponible dans le [référentiel AFT](#) le GitHub, et l'ensemble du référentiel AFT est considéré comme le module.

Nous vous recommandons de vous référer aux modules AFT GitHub plutôt que de cloner le référentiel AFT. De cette façon, vous pouvez contrôler et utiliser les mises à jour des modules dès qu'elles sont disponibles.

Pour en savoir plus sur les dernières versions de la fonctionnalité AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), consultez [le fichier Releases](#) de ce GitHub référentiel.

Conditions préalables au déploiement

Avant de configurer et de lancer votre environnement AFT, vous devez disposer des ressources suivantes :

- Une région d'origine pour votre zone de landing AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez [Comment Régions AWS travailler avec AWS Control Tower](#).
- Une zone d'atterrissage pour AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez [Planifier la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower](#).
- Un compte de gestion AFT, que vous pouvez configurer dans AWS Control Tower, ou approvisionner par d'autres moyens et vous inscrire à AWS Control Tower.
- Une version et une distribution de Terraform. Pour plus d'informations, consultez les versions [Terraform et AFT](#).
- Un fournisseur VCS pour le suivi et la gestion des modifications apportées au code et à d'autres fichiers. Par défaut, AFT utilise AWS CodeCommit. Pour plus d'informations, voir [Qu'est-ce que c'est AWS CodeCommit ?](#) dans le guide de AWS CodeCommit l'utilisateur.

Si vous déployez AFT pour la première fois et que vous n'avez pas de CodeCommit référentiel existant, vous devez choisir un fournisseur VCS externe, tel que GitHub ou BitBucket. Pour plus d'informations, voir [Alternatives pour le contrôle de version du code source dans AFT](#).

- Un environnement d'exécution dans lequel vous pouvez exécuter le module Terraform qui installe AFT.
- Options de fonctionnalités AFT. Pour plus d'informations, consultez la section [Activer les options des fonctionnalités](#).

Configurez et lancez votre AWS Control Tower Account Factory pour Terraform

Les étapes suivantes supposent que vous connaissez le flux de travail Terraform. Vous pouvez également en savoir plus sur le déploiement de l'AFT en suivant le laboratoire [d'introduction à l'AFT](#) sur le site Web de AWS Workshop Studio.

Étape 1 : Lancez votre zone de landing zone AWS Control Tower

Suivez les étapes décrites dans [Getting Started with AWS Control Tower](#). C'est ici que vous créez le compte de gestion AWS Control Tower et que vous configurez votre zone de landing zone AWS Control Tower.

Note

Assurez-vous de créer un rôle pour le compte de gestion AWS Control Tower doté d'AdministratorAccess informations d'identification. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Identités IAM \(utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles\)](#) dans le guide de l'Gestion des identités et des accès AWS utilisateur
- [AdministratorAccess](#) dans le Guide de référence des politiques AWS gérées

Étape 2 : Création d'une nouvelle unité organisationnelle pour l'AFT (fortement recommandé)

Nous vous recommandons de créer une unité d'organisation distincte dans votre zone de landing AWS Control Tower. C'est dans cette UO que vous approvisionnez le compte de gestion AFT. Créez la nouvelle unité d'organisation et le compte de gestion AFT à partir de votre compte de gestion AWS Control Tower. Pour plus d'informations, voir [Création d'une nouvelle unité d'organisation](#).

Étape 3 : provisionner le compte de gestion AFT

L'AFT exige que vous créiez un AWS compte dédié aux opérations de gestion de l'AFT. Créez le compte de gestion AFT lorsque vous êtes connecté au compte de gestion AWS Control Tower associé à votre zone d'atterrissage AWS Control Tower. Vous pouvez configurer le compte de gestion AFT depuis la console AWS Control Tower en sélectionnant **Créer un compte** sur la page **Organisation** ou par un autre moyen. Pour plus d'informations, consultez [Provisionner des comptes avec AWS Service Catalog Account Factory](#).

Note

Si vous avez créé une unité d'organisation distincte pour AFT, assurez-vous de sélectionner cette unité d'organisation lorsque vous créez le compte de gestion AFT.

Le provisionnement complet du compte de gestion AFT peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Étape 4 : Vérifiez que l'environnement Terraform est disponible pour le déploiement

Cette étape suppose que vous avez de l'expérience avec Terraform et que vous avez mis en place des procédures pour exécuter Terraform. Pour plus d'informations, consultez [Command : init](#) sur le site Web du HashiCorp développeur.

Note

AFT prend en charge la version Terraform 1.6.0 ou ultérieure.

Étape 5 : Configurations facultatives

- Définissez éventuellement la configuration du cloud privé virtuel (VPC)

Le module AFT inclut un `aft_enable_vpc` paramètre qui indique si AWS Control Tower fournit des ressources de compte au sein d'un VPC dans le compte de gestion AFT central. Par défaut, le paramètre est défini sur `true`. Si vous définissez ce paramètre sur `false`, AWS Control Tower déploie AFT sans utiliser de VPC ni de ressources réseau privées, telles que des passerelles NAT ou des points de terminaison VPC. La désactivation `aft_enable_vpc` peut contribuer à réduire les coûts d'exploitation de l'AFT pour certains modèles d'utilisation. L'ajout de configurations VPC remplace le `aft_enable_vpc` paramètre défini sur `false`.

 Note

La réactivation du `aft_enable_vpc` paramètre (passage de la valeur de `false` à `true`) peut nécessiter que vous exécutiez la `terraform apply` commande deux fois de suite.

Au lieu de configurer un nouveau VPC, vous pouvez configurer AFT pour utiliser un VPC existant dans votre compte. Pour utiliser votre propre VPC, fournissez les paramètres de configuration VPC suivants :

- `aft_customer_vpc_id`- L'ID de votre VPC existant
- `aft_customer_private_subnets`- Une liste des sous-réseaux privés de votre IDs VPC

Exemple de configuration :

```
module "aft" {  
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"  
  
  # VPC configuration  
  aft_customer_vpc_id = "vpc-0123456789abcdef0"  
  aft_customer_private_subnets = ["subnet-0123456789abcdef0",  
    "subnet-0123456789abcdef1"]  
  
  # Other AFT parameters...  
}
```

 Important

Nous vous déconseillons d'utiliser l'option VPC personnalisé si vous disposez déjà d'un déploiement AFT. Vous pouvez avoir des dépendances à l'égard des fonctions Lambda ou CodePipeline des ressources au sein du VPC existant sous-jacent.

- Configurez éventuellement le nom du projet Terraform

Vous pouvez personnaliser le nom du projet Terraform utilisé par AFT en définissant le `terraform_project_name` paramètre. Par défaut, AFT place le déploiement dans le projet « par défaut » dans Terraform Cloud ou Terraform Enterprise.

Exemple de configuration :

```
module "aft" {  
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"  
  
  # Project name configuration  
  terraform_project_name = "my-organization-aft"  
  
  # Other AFT parameters...  
}
```

Note

Ce paramètre s'applique uniquement aux déploiements Terraform Enterprise ou Terraform Cloud.

- Appliquez éventuellement des balises personnalisées aux ressources AFT

Vous pouvez appliquer des balises personnalisées à toutes les ressources AFT à l'aide du `tags` paramètre. Ces balises facilitent l'organisation des ressources, la répartition des coûts et le contrôle d'accès.

Exemple de configuration :

```
module "aft" {  
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"  
  
  # Custom tags configuration  
  tags = {  
    Environment = "Production"  
    CostCenter = "IT-12345"  
    Project = "AFT-Deployment"  
    Owner = "platform-team@example.com"  
  }  
  
  # Other AFT parameters...  
}
```

Ces balises sont appliquées à toutes les ressources créées par le module AFT. AFT ajoute automatiquement une `managed_by = "AFT"` balise à toutes les ressources, qui ne peut pas être remplacée par des balises personnalisées.

 Note

Des balises personnalisées peuvent être ajoutées à tout moment, et pas uniquement lors du déploiement initial.

- Appliquez éventuellement une clé de chiffrement AWS KMS gérée par le client (CMK) aux groupes de CloudWatch journaux et aux rubriques SNS

Pour activer le chiffrement KMS CMK pour les groupes de journaux et les rubriques SNS, définissez les variables `cloudwatch_log_group_enable_cmk_encryption` et `sns_topic_enable_cmk_encryption`.

Si vous choisissez ces paramètres, AFT utilise la clé CMK existante, `alias/aft`, pour chiffrer les CloudWatch journaux et les sujets SNS. Ce CMK est créé lorsque l'AFT est déployé dans le compte de gestion AFT, et il peut être appliqué aux groupes de journaux et aux sujets SNS.

- Si la variable `cloudwatch_log_group_enable_cmk_encryption` est définie sur `true`, les groupes de CloudWatch journaux pour AFT sont chiffrés à l'aide de la clé CMK. Si la variable est définie sur `false`, qui est la valeur par défaut, les journaux sont chiffrés à l'aide [du chiffrement côté serveur, les CloudWatch journaux étant par défaut](#).
- Si la variable `sns_topic_enable_cmk_encryption` est définie sur `true`, les notifications envoyées aux rubriques AFT SNS (`aft-notifications` et `aft-failure-notifications`) sont cryptées à l'aide de la clé CMK. Si la variable est définie sur `false`, qui est la valeur par défaut, les messages SNS sont chiffrés avec la clé gérée par AWS : `alias/aws/sns` Pour plus d'informations, consultez les [termes clés de l'ESS](#).
- Modifiez éventuellement votre type CodeBuild de calcul

Pendant le déploiement, pour modifier le type de calcul utilisé par AFT CodeBuild, définissez la variable `aft_codebuild_compute_type`.

Pour plus d'informations sur les types de calcul acceptés, voir [À propos des types d'environnement à la demande](#). Le type de calcul par défaut est `BUILD_GENERAL1_MEDIUM`.

- Configurez éventuellement OpenID Connect (OIDC) pour Terraform

Les clients utilisant Terraform Enterprise ou HCP Terraform (anciennement Terraform Cloud) peuvent utiliser les jetons d'identité Workload de Terraform (ou informations d'identification dynamiques du fournisseur), basés sur le protocole OIDC, pour connecter et authentifier en toute sécurité les espaces de travail avec AFT.

Vous pouvez activer l'intégration OIDC pour les espaces de travail AFT en définissant le `terraform_oidc_integration` paramètre sur `true`. Par défaut, ce paramètre est défini sur `false`. Lorsque vous activez ce paramètre, les `terraform_oidc_hostname` paramètres `terraform_oidc_aws_audience` et doivent être revus et configurés si les valeurs par défaut (`aws.workload.identityetapp.terraform.io`, respectivement) ne correspondent pas à votre environnement.

Exemple de configuration :

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"

  # Terraform distribution must be "tfc" or "tfe" for OIDC
  terraform_distribution = "tfc"

  # Terraform OIDC Configuration
  terraform_oidc_integration = true
  terraform_oidc_aws_audience = "aws.workload.identity" # default
  terraform_oidc_hostname      = "app.terraform.io"      # default; set to your TFE
  hostname if applicable

  # Other AFT parameters...
}
```

Note

Ce paramètre s'applique uniquement aux déploiements Terraform Enterprise ou HCP Terraform.

 Note

Si vous utilisez actuellement un fournisseur OIDC pour Terraform dans le compte de gestion AFT, vous devez supprimer ce fournisseur avant de vous inscrire à cette intégration. AFT recréera ce fournisseur pour vous lors du déploiement.

Étape 6 : Appelez le module Account Factory for Terraform pour déployer AFT

Appelez le module AFT avec le rôle que vous avez créé pour le compte de gestion AWS Control Tower doté d'AdministratorAccessinformations d'identification. AWS Control Tower fournit un module Terraform via le compte de gestion AWS Control Tower, qui établit toute l'infrastructure requise pour orchestrer les demandes AWS Control Tower Account Factory.

Vous pouvez consulter le module AFT dans le [référentiel AFT](#) sur GitHub. L'ensemble du GitHub référentiel est considéré comme le module AFT. Reportez-vous au [fichier README](#) pour obtenir des informations sur les entrées requises pour exécuter le module AFT et déployer AFT. Vous pouvez également consulter le module AFT dans le registre [Terraform](#).

Si votre environnement possède des pipelines établis pour gérer Terraform, vous pouvez intégrer le module AFT dans votre flux de travail existant. Sinon, exécutez le module AFT depuis n'importe quel environnement authentifié avec les informations d'identification requises.

Le délai d'expiration entraîne l'échec du déploiement. Nous vous recommandons d'utiliser les informations d'identification AWS Security Token Service (STS) pour garantir un délai d'attente suffisant pour un déploiement complet. Le délai d'expiration minimum pour les AWS STS informations d'identification est de 60 minutes. Pour plus d'informations, consultez la section Informations [d'identification de sécurité temporaires dans IAM](#) dans le Guide de l'Gestion des identités et des accès AWS utilisateur.

 Note

Vous pouvez attendre jusqu'à 30 minutes pour qu'AFT termine son déploiement via le module Terraform.

Étape 7 : Gérer le fichier d'état Terraform

Un fichier d'état Terraform est généré lorsque vous déployez AFT. Cet artefact décrit l'état des ressources créées par Terraform. Si vous prévoyez de mettre à jour la version AFT, assurez-vous de conserver le fichier d'état Terraform ou de configurer un backend Terraform à l'aide d'Amazon S3 et DynamoDB. Le module AFT ne gère pas l'état Terraform d'un backend.

Note

Vous êtes responsable de la protection du fichier d'état de Terraform. Certaines variables d'entrée peuvent contenir des valeurs sensibles, telles qu'une ssh clé privée ou un jeton Terraform. Selon votre méthode de déploiement, ces valeurs peuvent être visualisées sous forme de texte brut dans le fichier d'état Terraform. Pour plus d'informations, consultez la section [Données sensibles en état](#) sur le HashiCorp site Web.

Étapes postérieures au déploiement

Une fois le déploiement de l'infrastructure AFT terminé, suivez ces étapes supplémentaires pour terminer le processus de configuration et vous préparer à provisionner des comptes.

Étape 1 : Complétez CodeConnections avec le fournisseur VCS de votre choix

Si vous choisissez un fournisseur de VCS tiers, l'AFT les établit CodeConnections et vous les confirmez. Reportez-vous [Alternatives pour le contrôle de version du code source dans AFT](#) à pour savoir comment configurer AFT avec votre VCS préféré.

L'étape initiale d'établissement de la AWS CodeStar connexion est réalisée par AFT. Vous devez confirmer la connexion.

Étape 2 : remplir chaque référentiel

AFT nécessite que vous gériez [quatre référentiels](#) :

1. Demandes de compte — Ce référentiel gère le placement ou la mise à jour des demandes de compte. [Des exemples sont disponibles](#). Pour plus d'informations sur les demandes de compte AFT, consultez [Création d'un nouveau compte auprès de l'AFT](#).
2. Personnalisations du provisionnement des comptes AFT — Ce référentiel gère les personnalisations appliquées à tous les comptes créés et gérés par AFT, avant de commencer la phase de personnalisation globale. [Des exemples sont disponibles](#). Pour créer des personnalisations de provisionnement de comptes AFT, voir. [Créez votre compte AFT, provisionnement, personnalisation, machine à états](#)

3. Personnalisations globales — Ce référentiel gère les personnalisations appliquées à tous les comptes créés et gérés avec AFT. [Des exemples sont disponibles](#). Pour créer des personnalisations globales AFT, voir [Appliquer des personnalisations globales](#).
4. Personnalisations de compte — Ce référentiel gère les personnalisations appliquées uniquement à des comptes spécifiques créés et gérés avec AFT. [Des exemples sont disponibles](#). Pour créer des personnalisations de compte AFT, voir [Appliquer les personnalisations de compte](#).

AFT s'attend à ce que chacun de ces référentiels suive une structure de répertoire spécifique.

[Les modèles utilisés pour remplir vos référentiels et les instructions décrivant comment remplir les modèles sont disponibles dans le module Account Factory for Terraform du référentiel AFT github.](#)

Création d'un nouveau compte auprès de l'AFT

Cette section part du principe que vous avez déjà configuré AFT et votre compte de gestion AFT, et que vous provisionnez des comptes supplémentaires.

Pour créer un nouveau compte auprès d'AFT, créez un fichier Terraform de demande de compte. Ce fichier contient les entrées pour les paramètres du `aft-account-request` référentiel. Après avoir créé un fichier Terraform de demande de compte, commencez à traiter votre demande de compte en exécutant `git push`. Cette commande appelle l'`ct-aft-account-request` opération dans le AWS CodePipeline, qui est créée dans le compte de gestion AFT une fois le provisionnement du compte terminé. Pour plus d'informations, consultez la section [Pipeline de provisionnement des comptes AFT](#).

Paramètres du fichier Terraform de demande de compte

Vous devez inclure les paramètres suivants dans le fichier Terraform de votre demande de compte. Vous pouvez consulter [un exemple de fichier Terraform de demande de compte](#) sur GitHub.

- La valeur de `module name` doit être unique par Compte AWS demande.
- La valeur de `module source` est le chemin d'accès au module Terraform de demande de compte fourni par AFT.
- La valeur de `control_tower_parameters` capture les données requises pour créer un compte AWS Control Tower. La valeur inclut les champs de saisie suivants :
 - `AccountEmail`
 - `AccountName`
 - `ManagedOrganizationalUnit`

- SS0UserEmail
- SS0UserFirstName
- SS0UserLastName

 Note

La saisie que vous fournissez ne `control_tower_parameters` peut pas être modifiée lors de la mise en service du compte.

Les formats pris en charge pour la spécification ManagedOrganizationalUnit dans le aff-account-requestréférentiel incluent OUName etOUName (OU-ID).

- `account_tagcapture` les clés et les valeurs définies par l'utilisateur, qui peuvent être étiquetées Comptes AWS en fonction de critères commerciaux. Pour plus d'informations, consultez la section [AWS Organizations Ressources relatives au balisage](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.
- La valeur de `change_management_parameters` capture des informations supplémentaires, telles que la raison pour laquelle une demande de compte a été créée et l'auteur de la demande de compte. La valeur inclut les champs de saisie suivants :
 - `change_reason`
 - `change_requested_by`
- `custom_fields` capture des métadonnées supplémentaires avec des clés et des valeurs qui se déploient sous forme de paramètres SSM dans le compte vendu sous `/-fields/ aft/account-request/custom`. Vous pouvez faire référence à ces métadonnées lors de la personnalisation du compte afin de déployer les contrôles appropriés. Par exemple, un compte soumis à la conformité réglementaire peut en déployer d'autres AWS Config Rules. Les métadonnées que vous collectez `custom_fields` peuvent nécessiter un traitement supplémentaire lors de la mise en service et de la mise à jour du compte. Si un champ personnalisé est supprimé de la demande de compte, il est supprimé du magasin de paramètres SSM pour le compte vendu.
- (Facultatif) `account_customizations_name` capture le dossier des modèles de comptes dans le `aft-account-customizations` référentiel. Pour plus d'informations, consultez la section [Personnalisations du compte](#).

Soumettre plusieurs demandes de compte

AFT traite les demandes de compte une par une, mais vous pouvez soumettre plusieurs demandes de compte au pipeline AFT. Lorsque vous soumettez plusieurs demandes de compte au pipeline AFT, AFT met en file d'attente et traite les demandes de compte selon le principe du premier entré, premier sorti.

Note

Vous pouvez créer un fichier Terraform de demande de compte pour chaque compte que vous souhaitez qu'AFT provisionne ou mettre en cascade plusieurs demandes de compte dans un seul fichier Terraform de demande de compte.

Mettre à jour un compte existant

Compatibilité avec l'inscription automatique

Si votre organisation utilise l'inscription automatique pour l'inscription automatique des comptes, sachez que l'AFT impose des limites à l'importation de ces comptes. Les comptes inscrits via Auto Enroll ne disposent pas des produits fournis par le Service Catalog requis par le flux de travail d'importation d'AFT.

Solution : utilisez la fonction Register UO pour créer des produits provisionnés pour les comptes inscrits automatiquement. Cela permet les événements du cycle de vie nécessaires aux personnalisations AFT.

Vous pouvez mettre à jour les comptes approvisionnés par l'AFT en modifiant les demandes de compte soumises précédemment et en les exécutant `git push`. Cette commande appelle le flux de travail de provisionnement du compte et peut traiter les demandes de mise à jour du compte. Vous pouvez mettre à jour l'entrée pour `ManagedOrganizationalUnit`, qui fait partie de la valeur requise pour `control_tower_parameters`.

`ManagedOrganizationalUnit` est le seul paramètre qui peut être mis à jour, parmi tous `control_tower_parameters`. Cependant, d'autres paramètres qui font partie du fichier Terraform de demande de compte peuvent être mis à jour, tels que `custom_fields`. Pour plus d'informations, voir [Création d'un nouveau compte auprès d'AFT](#).

Par exemple, pour mettre à jour le nom ou l'adresse e-mail d'un compte AFT, vous pouvez définir les détails comme `custom_fields` dans le fichier de demande de compte. Ce faisant, vous créez des paramètres SSM que vous pouvez transmettre à la `aws_account_alternate_contact` ressource lors de personnalisations globales.

```
resource "aws_account_alternate_contact" "operations" {

  alternate_contact_type = "OPERATIONS"

  name          = "Example"
  title         = "Example"
  email_address = "someone@example.com"
  phone_number  = "+1234567890"
}
```

Vous pouvez ajouter des champs similaires pour d'autres types de contacts, tels que les opérations et la sécurité. Dans Personnalisations globales, ajoutez des recherches de données pour chaque champ personnalisé, afin de vérifier que vous recherchez tous les champs que vous avez créés dans Account Request :

```
data "aws_ssm_parameter" "billing_name" {
  name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_name"
}

data "aws_ssm_parameter" "billing_title" {
  name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_title"
}

data "aws_ssm_parameter" "billing_email_address" {
  name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_email_address"
}

data "aws_ssm_parameter" "billing_phone_number" {
  name = "/aft/account-request/custom-fields/billing_phone_number"
}
```

Enfin, également dans le fichier de personnalisations globales, créez les ressources de contact alternatives. Vous devrez définir l'un de ces blocs pour chaque type de contact que vous avez créé dans Account Request :

```
resource "aws_account_alternate_contact" "billing" {
```

```
alternate_contact_type = "BILLING"

name          = data.aws_ssm_parameter.billing_name.value
title         = data.aws_ssm_parameter.billing_title.value
email_address = data.aws_ssm_parameter.billing_email_address.value
phone_number  = data.aws_ssm_parameter.billing_phone_number.value
}
```

Note

La saisie que vous fournissez ne `control_tower_parameters` peut pas être modifiée lors de la mise en service du compte.

Les formats pris en charge pour la spécification `ManagedOrganizationalUnit` dans le `aft-account-request` référentiel incluent `OUName` et `OUName` (`OU-ID`).

Mettre à jour un compte que l'AFT ne fournit pas

Vous pouvez mettre à jour les comptes AWS Control Tower créés en dehors d'AFT en spécifiant le compte dans le `aft-account-request` référentiel.

Note

Assurez-vous que tous les détails du compte sont corrects et cohérents avec l'organisation AWS Control Tower et le produit AWS Service Catalog provisionné correspondant.

Conditions préalables à la mise à jour d'un existant Compte AWS avec AFT

- Ils Compte AWS doivent être inscrits à AWS Control Tower.
- Ils Compte AWS doivent faire partie de l'organisation AWS Control Tower.

Versions Terraform et AFT

Account Factory for Terraform (AFT) prend en charge la version Terraform ou ultérieure. 1.6.0 Vous devez fournir une version Terraform comme paramètre d'entrée pour le processus de déploiement AFT, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
terraform_version = "1.6.0"
```

Distributions Terraform

AFT prend en charge trois distributions Terraform :

- Édition communautaire Terraform
- Cloud Terraform
- Terraform Entreprise

Ces distributions sont expliquées dans les sections qui suivent. Fournissez la distribution Terraform de votre choix comme paramètre d'entrée lors du processus de démarrage AFT. Pour plus d'informations sur le déploiement d'AFT et les paramètres d'entrée, consultez [Déployez AWS Control Tower Account Factory pour Terraform \(AFT\)](#).

Si vous choisissez les distributions Terraform Cloud ou Terraform Entreprise, le jeton d'[API que vous spécifiez terraform_token doit être un jeton](#) d'API utilisateur ou d'équipe. Un jeton d'organisation n'est pas pris en charge pour tous les besoins APIs. Pour des raisons de sécurité, vous devez éviter d'enregistrer la valeur de ce jeton dans votre système de contrôle de version (VCS) en affectant une [variable terraform](#), comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
# Sensitive variable managed in Terraform Cloud:  
terraform_token = var.terraform_cloud_token
```

Édition communautaire Terraform

Lorsque vous sélectionnez Terraform Community Edition comme distribution, AFT gère le backend Terraform pour vous dans le compte de gestion AFT. AFT télécharge la version `terraform-cli` de Terraform que vous avez spécifiée pour l'exécuter pendant les phases de déploiement d'AFT et de pipeline AFT. La configuration d'état Terraform qui en résulte est stockée dans un compartiment Amazon S3, nommé sous la forme suivante :

```
aft-backend-[account_id]-primary-region
```

AFT crée également un compartiment Amazon S3 qui reproduit votre configuration d'état Terraform dans un autre Région AWS, à des fins de reprise après sinistre, nommé sous la forme suivante :

```
aft-backend-[account_id]-secondary-region
```

Nous vous recommandons d'activer l'authentification multifactorielle (MFA) pour les fonctions de suppression sur ces compartiments Amazon S3 d'état Terraform. Pour en savoir plus sur Terraform Community Edition, consultez [la documentation Terraform](#).

Pour sélectionner Terraform OSS comme distribution, fournissez le paramètre d'entrée suivant :

```
terraform_distribution = "oss"
```

Cloud Terraform

Lorsque vous sélectionnez Terraform Cloud comme distribution, AFT crée des espaces de travail pour les composants suivants dans votre organisation Terraform Cloud, ce qui lance un flux de travail piloté par API.

- Demande de compte
- Personnalisations AFT pour les comptes approvisionnés par AFT
- Personnalisations de compte pour les comptes approvisionnés par l'AFT
- Personnalisations globales pour les comptes approvisionnés par AFT

Terraform Cloud gère la configuration d'état Terraform qui en résulte.

Lorsque vous sélectionnez Terraform Cloud comme distribution, fournissez les paramètres d'entrée suivants :

- `terraform_distribution = "tfc"`
- `terraform_token`— Ce paramètre contient la valeur du jeton Terraform Cloud. AFT marque la valeur comme sensible et stocke la valeur sous forme de chaîne sécurisée dans le magasin de paramètres SSM du compte de gestion AFT. Nous vous recommandons de modifier régulièrement la valeur du jeton Terraform conformément aux politiques de sécurité et aux directives de conformité de votre entreprise. Le jeton Terraform doit être un jeton d'API au niveau de l'utilisateur ou de l'équipe. Les jetons d'organisation ne sont pas pris en charge.
- `terraform_org_name`— Ce paramètre contient le nom de votre organisation Terraform Cloud.

 Note

Les déploiements AFT multiples dans une même organisation Terraform Cloud ne sont pas pris en charge.

Pour plus d'informations sur la configuration de Terraform Cloud, consultez [la documentation Terraform](#).

Terraform Entreprise

Lorsque vous sélectionnez Terraform Enterprise comme distribution, AFT crée des espaces de travail pour les composants suivants dans votre organisation Terraform Enterprise, et déclenche un flux de travail piloté par API pour les exécutions Terraform qui en résultent.

- Demande de compte
- Personnalisations du provisionnement des comptes AFT pour les comptes provisionnés par AFT
- Personnalisations de compte pour les comptes provisionnés par AFT
- Personnalisations globales pour les comptes provisionnés par AFT

La configuration d'état Terraform qui en résulte est gérée par votre configuration Terraform Enterprise.

Pour sélectionner Terraform Enterprise comme distribution, fournissez les paramètres d'entrée suivants :

- `terraform_distribution = "tfe"`
- `terraform_token`— Ce paramètre contient la valeur de votre jeton Terraform Enterprise. AFT marque sa valeur comme sensible et la stocke sous forme de chaîne sécurisée dans le magasin de paramètres SSM, dans le compte de gestion AFT. Nous vous recommandons de modifier régulièrement la valeur du jeton Terraform, conformément aux politiques de sécurité et aux directives de conformité de votre entreprise.
- `terraform_org_name`— Ce paramètre contient le nom de votre organisation Terraform Enterprise.
- `terraform_api_endpoint`— Ce paramètre contient l'URL de votre environnement Terraform Enterprise. La valeur de ce paramètre doit être au format suivant :


```
https://{fqdn}/api/v2/
```

Consultez [la documentation Terraform](#) pour en savoir plus sur la configuration de Terraform Enterprise.

Vérifiez la version AFT

Vous pouvez vérifier votre version AFT déployée en interrogeant la clé AWS SSM Parameter Store :

```
/aft/config/aft/version
```

Si vous utilisez la méthode du registre, vous pouvez épingler la version.

```
module "control_tower_account_factory" {  
  source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws"  
  version = "1.3.2"  
  # insert the 6 required variables here  
}
```

Vous pouvez consulter plus d'informations sur les versions AFT dans le [référentiel AFT](#).

Mettre à jour la version AFT

Connectez-vous au compte de gestion AWS Control Tower pour lancer cette mise à jour AFT.

Vous pouvez mettre à jour votre version AFT déployée en l'extrayant depuis la branche du main référentiel :

```
terraform get -update
```

Une fois l'extraction terminée, vous pouvez réexécuter le plan Terraform ou exécuter Apply pour mettre à jour l'infrastructure AFT avec les dernières modifications.

Activer les options de fonctionnalités

AFT propose des options de fonctionnalités basées sur les meilleures pratiques. Vous pouvez opter pour ces fonctionnalités, au moyen d'indicateurs de fonctionnalités, lors du déploiement de l'AFT.

[Création d'un nouveau compte auprès de l'AFT](#) Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration d'entrée AFT, reportez-vous à.

Ces fonctionnalités ne sont pas activées par défaut. Vous devez activer chacune d'entre elles de manière explicite dans votre environnement.

Rubriques

- [AWS CloudTrail événements liés aux données](#)
- [AWS Plan de support aux entreprises](#)
- [Supprimer le AWS VPC par défaut](#)

AWS CloudTrail événements liés aux données

Lorsqu'elle est activée, l'option AWS CloudTrail Data Events configure ces fonctionnalités.

- Crée un historique d'organisation dans le compte de gestion AWS Control Tower, pour CloudTrail
- Active la journalisation des événements de données Amazon S3 et Lambda
- Chiffre et exporte tous les événements de CloudTrail données vers un compartiment `aws-aft-logs-*` S3 du compte AWS Control Tower Log Archive, avec AWS KMS chiffrement
- Active le paramètre de validation du fichier journal

Pour activer cette option, définissez l'indicateur de fonctionnalité suivant sur True dans la configuration d'entrée de votre déploiement AFT.

```
aft_feature_cloudtrail_data_events
```

Prérequis

Avant d'activer cette option de fonctionnalité, assurez-vous que l'accès sécurisé AWS CloudTrail est activé dans votre organisation.

Pour vérifier l'état de l'accès sécurisé pour CloudTrail :

1. Accédez à la AWS Organizations console.
2. Choisissez Services > CloudTrail.
3. Sélectionnez ensuite Activer l'accès sécurisé en haut à droite, si nécessaire.

Vous pouvez recevoir un message d'avertissement vous conseillant d'utiliser la AWS CloudTrail console, mais dans ce cas, ignorez cet avertissement. AFT crée le parcours dans le cadre de l'activation de cette option de fonctionnalité, une fois que vous avez autorisé un accès sécurisé. Si l'accès sécurisé n'est pas activé, vous recevrez un message d'erreur lorsque l'AFT tentera de créer votre trace pour les événements liés aux données.

Note

Ce paramètre fonctionne au niveau de l'organisation. L'activation de ce paramètre affecte tous les comptes AWS Organizations, qu'ils soient gérés par AFT ou non. Tous les compartiments du compte AWS Control Tower Log Archive au moment de l'activation sont exclus des événements de données Amazon S3. Reportez-vous [au guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#) pour en savoir plus sur CloudTrail.

AWS Plan de support aux entreprises

Lorsque cette option est activée, le pipeline AFT active le plan AWS Enterprise Support pour les comptes provisionnés par AFT.

AWS les comptes sont fournis par défaut avec le plan AWS de Support de base activé. AFT fournit une inscription automatique au niveau de support d'entreprise, pour les comptes approvisionnés par AFT. Le processus de provisionnement ouvre un ticket d'assistance pour le compte, demandant son ajout au plan de support aux AWS entreprises.

Pour activer l'option Enterprise Support, définissez l'indicateur de fonctionnalité suivant sur True dans la configuration d'entrée de votre déploiement AFT.

```
aft_feature_enterprise_support=false
```

Reportez-vous à la section [Comparer les plans de AWS support](#) pour en savoir plus sur les plans de AWS support.

Note

Pour permettre à cette fonctionnalité de fonctionner, vous devez inscrire le compte payeur au plan Enterprise Support.

Supprimer le AWS VPC par défaut

Lorsque vous activez cette option, AFT supprime toutes les AWS valeurs par défaut VPCs du compte de gestion AFT Régions AWS, même si vous n'y avez pas déployé de ressources AWS Control Tower. Régions AWS

AFT ne supprime pas VPCs automatiquement les comptes AWS par défaut pour les comptes AWS Control Tower fournis par AFT ou pour les AWS comptes existants que vous inscrivez dans AWS Control Tower via AFT.

Les nouveaux AWS comptes sont créés avec un VPC configuré par défaut dans chacun Région AWS d'eux. Votre entreprise applique peut-être des pratiques de création standard VPCs, qui vous obligent à supprimer le VPC AWS par défaut et à éviter de l'activer, en particulier pour le compte de gestion AFT.

Pour activer cette option, définissez l'indicateur de fonctionnalité suivant sur True dans la configuration d'entrée de votre déploiement AFT.

```
aft_feature_delete_default_vpcs_enabled
```

Voici un exemple de configuration d'entrée de déploiement AFT.

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory"
  ct_management_account_id    = var.ct_management_account_id
  log_archive_account_id     = var.log_archive_account_id
  audit_account_id           = var.audit_account_id
  aft_management_account_id  = var.aft_management_account_id
  ct_home_region              = var.ct_home_region
  tf_backend_secondary_region = var.tf_backend_secondary_region

  vcs_provider                = "github"
  account_request_repo_name   = "${var.github_username}/learn-terraform-aft-account-request"
  account_provisioning_customizations_repo_name = "${var.github_username}/learn-terraform-aft-account-provisioning-customizations"
  global_customizations_repo_name = "${var.github_username}/learn-terraform-aft-global-customizations"
  account_customizations_repo_name = "${var.github_username}/learn-terraform-aft-account-customizations"

  # Optional Feature Flags
```

```
aft_feature_delete_default_vpcs_enabled = true
aft_feature_cloudtrail_data_events      = false
aft_feature_enterprise_support          = false
}
```

Reportez-vous à la section [VPC par défaut et sous-réseaux par défaut](#) pour en savoir plus sur le VPC par défaut. VPCs

Considérations relatives aux ressources pour AWS Control Tower Account Factory for Terraform

Lorsque vous configurez votre zone de landing zone à l'aide d'AWS Control Tower Account Factory for Terraform, plusieurs types de AWS ressources sont créés dans vos AWS comptes.

Rechercher des ressources

- Vous pouvez utiliser des balises pour rechercher la liste la plus récente des ressources AFT. La paire clé-valeur pour votre recherche est la suivante :

Key: managed_by | Value: AFT

- Pour les services de composants qui ne prennent pas en charge les balises, vous pouvez localiser les ressources en effectuant une recherche `aft` dans les noms des ressources.

Note

AFT ne crée aucune ressource AWS de sauvegarde dans le compte de gestion.

Tableaux des ressources initialement créés, par compte

Compte de gestion AWS Control Tower Account Factory pour Terraform

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
Gestion des identités et des accès AWS	Roles	AWSAFTAdmin
		AWSAFTExecution
		AWSAFTService

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
		ct-aft-*
		aft-*
		codebuild_trigger_role
		python-layer-builder-aft-common-*
Gestion des identités et des accès AWS	Stratégies	aft-*
CodeCommit	Référentiels	aft-*
CodeBuild	Projets de génération	aft-*
		ct-aft-*
		python-layer-builder-aft-common-*
Pipeline de codes	Pipelines	<i>YourAccountId</i> -customizations-pipeline
Amazon S3	Compartiments	aft-*
Lambda	Fonctions	aft-*
Lambda	Layers	aft-common-*
DynamoDB	Tables	aft-request
		aft-request-audit
		aft-request-metadata
		aft-controltower-events

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
Step Functions	Machines d'État	aft-account-provisioning-customizations aft-account-provisioning-framework aft-feature-options aft-invoke-customizations
VPC	VPC	aft-management-vpc
Amazon SNS	Rubriques	aft-notifications aft-failure-notifications
Amazon EventBridge	Bus pour événements	aft-events-from-ct-management
Amazon EventBridge	Règles de l'événement	aft-account-provisioning-customizations-trigger aft-account-request-codepipeline-trigger aft-lambda-account-request-processor aft-controltower-event-logger
Service de gestion des clés (KMS)	Clés gérées par le client	aft-backend-*-kms-key aft
AWS Systems Manager	Magasin de paramètres	/aft/*
Amazon SQS	Files d'attente	aft-account-request.fifo aft-account-request-dlg.fifo

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
CloudWatch	Groupe de journaux	/aws/*/ct-aft-* /aws/*/aft-* /aws/codebuild/python-layer-builder-aft-common-*
AWS Backup	Coffres-forts	aft-controltower-backup-vault
AWS Backup	Plans	aft-controltower-backup-plan
AWS Centre de support (facultatif)	Plans de support	Enterprise

AWS comptes provisionnés via AWS Control Tower Account Factory pour Terraform

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
Gestion des identités et des accès AWS	Roles	AWSAFTExecution
AWS Centre de support (facultatif)	Plans de support	Enterprise

Compte de gestion AWS Control Tower

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
Gestion des identités et des accès AWS	Roles	AWSAFTExecution AWSAFTService aft-controltower-events-rule
AWS Systems Manager	Magasin de paramètres	/aft/*
EventBridge	Règles de l'événement	aft-capture-ct-events

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
CloudTrail (Facultatif)	Journaux de suivi	aws-aft-CustomizationsCloud Trail
Centre de support AWS (facultatif)	Plans de support	Enterprise

Compte d'archivage des journaux AWS Control Tower

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
Gestion des identités et des accès AWS	Roles	AWSAFTExecution AWSAFTService
Service de gestion des clés (KMS)	Clés gérées par le client	aft
Amazon S3	Compartiments	aws-aft-logs-* aws-aft-s3-access-logs-*
AWS Centre de support (facultatif)	Plans de support	Enterprise

Compte d'audit AWS Control Tower

AWS web	Type de ressource	Nom de la ressource
Gestion des identités et des accès AWS	Roles	AWSAFTExecution AWSAFTService
AWS Centre de support (facultatif)	Plans de support	Enterprise

Rôles obligatoires

En général, les rôles et les politiques font partie de la gestion des identités et des accès (IAM) dans AWS. Reportez-vous au [guide de l'utilisateur AWS IAM](#) pour plus d'informations.

AFT crée plusieurs rôles et politiques IAM dans les comptes de gestion AFT et de gestion AWS Control Tower afin de soutenir les opérations du pipeline AFT. Ces rôles sont créés sur la base du modèle d'accès avec le moindre privilège, qui limite les autorisations aux ensembles d'actions et de ressources minimalement requis pour chaque rôle et chaque politique. Ces rôles et politiques se voient attribuer une `key:value` paire de AWS balises, comme `managed_by:AFT` pour l'identification.

Outre ces rôles IAM, l'AFT crée trois rôles essentiels :

- le AWSAFTAdmin rôle
- le AWSAFTExecution rôle
- le AWSAFTService rôle

Ces rôles sont expliqués dans les sections suivantes.

Le AWSAFTAdmin rôle, expliqué

Lorsque vous déployez AFT, le AWSAFTAdmin rôle est créé dans le compte de gestion AFT. Ce rôle permet au pipeline AFT d'assumer le AWSAFTExecution rôle dans les comptes provisionnés par AWS Control Tower et AFT, afin d'effectuer des actions liées au provisionnement et à la personnalisation des comptes.

Voici la politique intégrée (artefact JSON) attachée au AWSAFTAdmin rôle :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTExecution",
        "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTService"
    ]
}

```

L'artefact JSON suivant montre la relation de confiance associée au AWSAFTAdmin rôle. Le numéro d'espace réservé 012345678901 est remplacé par le numéro d'identification du compte de gestion AFT.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Le AWSAFTExecution rôle, expliqué

Lorsque vous déployez AFT, le AWSAFTExecution rôle est créé dans les comptes de gestion AFT et de gestion AWS Control Tower. Plus tard, le pipeline AFT crée le AWSAFTExecution rôle dans chaque compte provisionné AFT pendant la phase de provisionnement du compte AFT.

AFT utilise le AWSControlTowerExecution rôle dans un premier temps, pour le AWSAFTExecution créer dans des comptes spécifiés. Le AWSAFTExecution rôle permet au pipeline AFT d'exécuter les étapes effectuées lors des étapes de provisionnement et de personnalisation du provisionnement du framework AFT, pour les comptes provisionnés AFT et pour les comptes partagés.

Des rôles distincts vous aident à limiter la portée

Il est recommandé de séparer les autorisations de personnalisation de celles autorisées lors du déploiement initial des ressources. N'oubliez pas que le `AWSAFTService` rôle est destiné au provisionnement du compte et qu'il est destiné à la `AWSAFTEExecution` personnalisation du compte. Cette séparation limite l'étendue des autorisations autorisées au cours de chaque phase du pipeline. Cette distinction est particulièrement importante si vous personnalisez les comptes partagés AWS Control Tower, car ceux-ci peuvent contenir des informations sensibles, telles que des informations de facturation ou des informations utilisateur.

Autorisations pour `AWSAFTEExecution` le rôle : `AdministratorAccess`— une politique gérée par AWS

L'artefact JSON suivant montre la politique IAM (relation de confiance) attachée au `AWSAFTEExecution` rôle. Le numéro d'espace réservé `012345678901` est remplacé par le numéro d'identification du compte de gestion AFT.

Politique de confiance pour `AWSAFTEExecution`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Le `AWSAFTService` rôle, expliqué

Le `AWSAFTService` rôle déploie les ressources AFT dans tous les comptes inscrits et gérés, y compris les comptes partagés et le compte de gestion. Auparavant, les ressources étaient déployées uniquement par le `AWSAFTEExecution` rôle.

Le AWSAFTService rôle est destiné à être utilisé par l'infrastructure de service pour déployer des ressources pendant la phase de provisionnement, et le AWSAFTExecution rôle est destiné à être utilisé uniquement pour déployer des personnalisations. En assumant les rôles de cette manière, vous pouvez maintenir un contrôle d'accès plus précis à chaque étape.

Autorisations pour AWSAFTService le rôle : AdministratorAccess— une politique gérée par AWS

L'artefact JSON suivant montre la politique IAM (relation de confiance) attachée au AWSAFTService rôle. Le numéro d'espace réservé 012345678901 est remplacé par le numéro d'identification du compte de gestion AFT.

Politique de confiance pour AWSAFTService

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Services relatifs aux composants

Lorsque vous déployez AFT, des composants sont ajoutés à votre AWS environnement à partir de chacun de ces AWS services.

- [AWS Control Tower](#) — AFT utilise AWS Control Tower Account Factory dans le compte de gestion AWS Control Tower pour provisionner des comptes.
- [Amazon DynamoDB](#) — AFT crée des tables Amazon DynamoDB dans le compte de gestion AFT, qui stockent les demandes de compte, l'historique des audits des mises à jour du compte, les métadonnées du compte et les événements du cycle de vie de l'AWS Control Tower. AFT crée

également des déclencheurs DynamoDB Lambda pour lancer des processus en aval, tels que le démarrage du flux de travail de provisionnement des comptes AFT.

- [Amazon Simple Storage Service](#) — AFT crée des compartiments Amazon Simple Storage Service (S3) dans le compte de gestion AFT et le compte d'archivage des journaux AWS Control Tower, qui stockent les journaux générés par les services requis par AWS le pipeline AFT. AFT crée également un bucket S3 principal Terraform, en primaire et secondaire Régions AWS, pour stocker les états Terraform générés lors des flux de travail du pipeline AFT.
- [Amazon Simple Notification Service](#) — AFT crée des rubriques Amazon Simple Notification Service (SNS) dans le compte de gestion AFT, qui stocke les notifications de réussite et d'échec après le traitement de chaque demande de compte AFT. Vous pouvez recevoir ces messages en utilisant le protocole de votre choix.
- [Amazon Simple Queuing Service](#) — AFT crée une file d'attente FIFO Amazon Simple Queuing Service (Amazon SQS) dans le compte de gestion AFT. La file d'attente vous permet de soumettre plusieurs demandes de compte en parallèle, mais elle envoie une demande à la fois à AWS Control Tower Account Factory, pour un traitement séquentiel.
- [AWS CodeBuild](#) — AFT crée des projets de CodeBuild construction AWS dans le compte de gestion AFT afin d'initialiser, de compiler, de tester et d'appliquer les plans Terraform pour le code source AFT au cours des différentes étapes de construction.
- [AWS CodePipeline](#) — AFT crée des CodePipeline pipelines AWS dans le compte de gestion AFT afin de les intégrer au fournisseur de CodeStar connexions AWS que vous avez sélectionné et pris en charge pour le code source AFT, et de déclencher des tâches de création dans AWS CodeBuild.
- [AWS Lambda](#) — AFT crée des fonctions et des couches AWS Lambda dans le compte de gestion AFT pour effectuer des étapes lors de la demande de compte, du provisionnement du compte AFT et des processus de personnalisation du compte.
- [AWS Systems Manager Parameter Store](#) — AFT configure le magasin de paramètres AWS Systems Manager dans le compte de gestion AFT, afin de stocker les paramètres de configuration requis pour les processus du pipeline AFT.
- [Amazon CloudWatch](#) — AFT crée des groupes de CloudWatch journaux Amazon dans le compte de gestion AFT pour stocker les journaux générés par les services AWS utilisés par le pipeline AFT. La période de conservation des CloudWatch journaux est définie sur `Never Expire`.
- [Amazon VPC](#) — AFT crée un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) pour isoler les services et les ressources du compte de gestion AFT dans un environnement réseau distinct, afin d'améliorer la sécurité.

- [AWS KMS](#) — AFT utilise le service AWS Key Management Service (KMS) dans le compte de gestion AFT et dans le compte d'archivage des journaux AWS Control Tower. AFT crée des clés pour chiffrer les états Terraform, les données stockées dans les tables DynamoDB et les rubriques SNS. Ces journaux et artefacts sont générés lorsque les ressources et les services AWS sont déployés par AFT. La rotation annuelle des clés KMS créées par AFT est activée par défaut.
- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) — AFT suit le modèle de moindre privilège recommandé. Il crée des rôles et des politiques AWS Identity and Access Management (IAM) dans le compte de gestion AFT, dans les comptes AWS Control Tower et dans les comptes provisionnés AFT, selon les besoins, afin d'effectuer les actions requises pendant le flux de travail du pipeline AFT.
- [AWS Step Functions](#) — AFT crée des machines d'état AWS Step Functions dans le compte de gestion AFT. Ces machines d'état orchestrent et automatisent le processus et les étapes du cadre de provisionnement et de personnalisation des comptes AFT.
- [Amazon EventBridge](#) — AFT crée un bus d'EventBridge événements Amazon dans le compte de gestion AFT et AWS Control Tower afin de capturer et de stocker les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower à long terme dans la table DynamoDB du compte de gestion AFT. AFT crée des règles relatives aux CloudWatch événements Amazon dans les comptes de gestion AFT et de gestion AWS Control Tower, qui déclenchent plusieurs étapes requises lors de l'exécution du flux de travail du pipeline AFT.
- [AWS CloudTrail \(Facultatif\)](#) — Lorsque cette fonctionnalité est activée, AFT crée un journal AWS CloudTrail organisationnel dans le compte de gestion AWS Control Tower, afin de consigner les événements de données pour les buckets Amazon S3 et les fonctions AWS Lambda. AFT envoie ces journaux vers un compartiment S3 central dans le compte d'archivage des journaux d'AWS Control Tower.
- [AWS Support \(facultatif\)](#) — Lorsque cette fonctionnalité est activée, AFT active le plan de support aux AWS entreprises pour les comptes provisionnés par AFT. Par défaut, les AWS comptes sont créés avec le plan Support AWS de base activé.

Pipeline de provisionnement de comptes AFT

Une fois la phase de provisionnement des comptes du pipeline terminée, le cadre AFT se poursuit. Il exécute automatiquement une série d'étapes pour s'assurer que les informations relatives aux comptes nouvellement provisionnés sont en place, avant le début de l'[Personnaliser le compte](#) étape.

Voici les prochaines étapes du pipeline AFT.

1. Valide la saisie de la demande de compte.
2. Récupère des informations sur le compte provisionné, par exemple l'identifiant du compte.
3. Stocke les métadonnées du compte dans une table DynamoDB du compte de gestion AFT.
4. Crée le rôle AWSAFTExecutionIAM dans le compte nouvellement provisionné. AFT assume ce rôle pour effectuer l'étape de personnalisation des comptes, car ce rôle donne accès au portefeuille Account Factory.
5. Applique les balises de compte que vous avez fournies dans le cadre des paramètres de saisie de la demande de compte.
6. Applique les options de fonctionnalité AFT que vous avez choisies au moment du déploiement de l'AFT.
7. Applique les personnalisations de provisionnement du compte AFT que vous avez fournies. La section suivante explique comment configurer ces personnalisations avec une machine d'état AWS Step Functions, dans un `git` référentiel. Cette étape est parfois appelée étape du cadre de provisionnement des comptes. Cela fait partie du processus de provisionnement de base, mais vous avez déjà mis en place un framework qui fournit des intégrations personnalisées dans le cadre de votre flux de travail de provisionnement de comptes, avant que des personnalisations supplémentaires ne soient ajoutées aux comptes à l'étape suivante.
8. Pour chaque compte provisionné, il crée un compte de gestion intégré AWS CodePipeline à l'AFT, qui sera exécuté pour effectuer l'[Personnaliser le compte](#) étape (globale suivante).
9. Invoque le pipeline de personnalisation des comptes pour chaque compte provisionné (et ciblé).
- 10 Envoie une notification de réussite ou d'échec à la rubrique SNS, à partir de laquelle vous pouvez récupérer les messages.

Configurer les personnalisations de la structure de provisionnement des comptes avec une machine à états

Si vous configurez des intégrations personnalisées autres que Terraform avant de provisionner vos comptes, ces personnalisations sont incluses dans le flux de travail de provisionnement de votre compte AFT. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de certaines personnalisations pour garantir que tous les comptes créés par AFT sont conformes aux normes et politiques de votre organisation, telles que les normes de sécurité, et ces normes peuvent être ajoutées aux comptes avant une personnalisation supplémentaire. Ces personnalisations du cadre de provisionnement des comptes

sont mises en œuvre sur chaque compte provisionné, avant que la phase de personnalisation globale du compte ne commence ensuite.

 Note

La fonctionnalité AFT décrite dans cette section est destinée aux utilisateurs avancés qui comprennent le fonctionnement d'AWS Step Functions. Nous vous recommandons également de travailler avec les assistants globaux lors de la phase de personnalisation du compte.

Le framework de provisionnement des comptes AFT fait appel à une machine d'état AWS Step Functions, que vous définissez, pour implémenter vos personnalisations. Reportez-vous à la [documentation AWS Step Functions](#) pour en savoir plus sur les intégrations possibles de machines à états.

Voici quelques intégrations courantes.

- AWS Lambda fonctionne dans la langue de votre choix
- Tâches AWS ECS ou AWS Fargate, à l'aide de conteneurs Docker
- Activités AWS Step Functions utilisant des travailleurs personnalisés, hébergées sur AWS ou sur site
- Intégrations Amazon SNS ou SQS

Si aucune machine d'état AWS Step Functions n'est définie, l'étape passe sans opération. Pour créer un compte AFT provisionnant une machine à états de personnalisation, suivez les instructions figurant dans. [Créez votre compte AFT, provisionnement, personnalisation, machine à états](#) Avant d'ajouter des personnalisations, assurez-vous que les prérequis sont en place.

Ces types d'intégrations ne font pas partie d'AWS Control Tower et ne peuvent pas être ajoutés pendant la phase globale de pré-API de personnalisation du compte AFT. Le pipeline AFT vous permet plutôt de configurer ces personnalisations dans le cadre du processus de provisionnement, et elles sont exécutées dans le flux de travail de provisionnement. Vous devez implémenter ces personnalisations en créant votre machine à états à l'avance, avant de lancer la phase de provisionnement du compte AFT, comme décrit dans les sections suivantes.

Conditions préalables à la création d'une machine à états

- Un AFT entièrement déployé. Voir [Déployez AWS Control Tower Account Factory pour Terraform \(AFT\)](#) pour plus d'informations sur le déploiement de l'AFT.
- Configurez un git référentiel dans votre environnement pour personnaliser le provisionnement des comptes AFT. Pour plus d'informations, consultez [Étapes postérieures au déploiement](#).

Créez votre compte AFT, provisionnement, personnalisation, machine à états

Étape 1 : modifier la définition de la machine à états

Modifiez l'exemple de définition de la machine à `customizations.asl.json` états. L'exemple est disponible dans le git référentiel que vous avez configuré pour stocker les personnalisations de provisionnement des comptes AFT, lors des étapes [post-déploiement](#). Reportez-vous au [guide du développeur AWS Step Functions](#) pour en savoir plus sur les définitions des machines à états.

Étape 2 : inclure la configuration Terraform correspondante

Incluez les fichiers Terraform avec l'.`tf` extension dans le même git référentiel avec la définition de la machine à états pour votre intégration personnalisée. Par exemple, si vous choisissez d'appeler une fonction Lambda dans votre définition de tâche State Machine, vous devez inclure le `lambda.tf` fichier dans le même répertoire. Assurez-vous d'inclure les rôles et autorisations IAM requis pour vos configurations personnalisées.

Lorsque vous fournissez les informations appropriées, le pipeline AFT invoque automatiquement votre machine d'état et déploie vos personnalisations dans le cadre de l'étape du cadre de provisionnement des comptes AFT.

Pour redémarrer le cadre de provisionnement des comptes AFT et les personnalisations

AFT gère le cadre de provisionnement des comptes et les étapes de personnalisation pour chaque compte vendu via le pipeline AFT. Pour relancer les personnalisations de provisionnement des comptes, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

1. Apportez toute modification à un compte existant dans le dépôt des demandes de compte.
2. Ouvrez un nouveau compte auprès de l'AFT.

Personnaliser le compte

AFT peut déployer des configurations standard ou personnalisées dans des comptes provisionnés. Dans le compte de gestion de l'AFT, l'AFT fournit un pipeline pour chaque compte. Avec ce pipeline, vous pouvez implémenter vos personnalisations dans tous les comptes, dans un ensemble de comptes ou dans des comptes individuels. Vous pouvez exécuter des scripts Python, des scripts bash et des configurations Terraform, ou vous pouvez interagir avec l'AWS CLI dans le cadre de l'étape de personnalisation de votre compte.

Présentation de

Une fois que vos personnalisations ont été spécifiées dans les `git` référentiels que vous avez choisis, soit celui dans lequel vous stockez vos personnalisations globales, soit celui dans lequel vous stockez les personnalisations de votre compte, l'étape de personnalisation du compte est terminée automatiquement par le pipeline AFT. Pour personnaliser les comptes de manière rétroactive, voir [Réinvoquer les personnalisations](#).

Personnalisations globales (facultatif)

Vous pouvez choisir d'appliquer certaines personnalisations à tous les comptes approvisionnés par AFT. Par exemple, si vous devez créer un rôle IAM particulier ou déployer un contrôle personnalisé dans chaque compte, l'étape de personnalisation globale du pipeline AFT vous permet de le faire automatiquement.

Personnalisations du compte (facultatif)

Pour personnaliser un compte individuel ou un ensemble de comptes différemment des autres comptes provisionnés par AFT, vous pouvez tirer parti de la partie du pipeline AFT consacrée aux personnalisations de comptes pour implémenter des configurations spécifiques au compte. Par exemple, seul un certain compte peut nécessiter l'accès à une passerelle Internet.

Conditions préalables à la personnalisation

Avant de commencer à personnaliser les comptes, assurez-vous que ces conditions préalables sont réunies.

- Un AFT entièrement déployé. Pour plus d'informations sur le déploiement, consultez [Configurez et lancez votre AWS Control Tower Account Factory pour Terraform](#).

- `git` Référentiels préremplis pour les personnalisations globales et les personnalisations de compte dans votre environnement. Reportez-vous à l'étape 3 : renseigner chaque référentiel [Étapes postérieures au déploiement](#) pour plus d'informations.

Appliquer des personnalisations globales

Pour appliquer des personnalisations globales, vous devez transférer une structure de dossiers spécifique vers le référentiel de votre choix.

- Si vos configurations personnalisées prennent la forme de programmes ou de scripts Python, placez-les dans le dossier `api_helpers/python` de votre dépôt.
- Si vos configurations personnalisées prennent la forme de scripts Bash, placez-les dans le dossier `api_helpers` de votre dépôt.
- Si vos configurations personnalisées sont sous la forme de Terraform, placez-les dans le dossier `terraform` de votre référentiel.
- Reportez-vous au fichier README des personnalisations globales pour plus de détails sur la création de configurations personnalisées.

Note

Les personnalisations globales sont appliquées automatiquement, après l'étape du framework de provisionnement des comptes AFT dans le pipeline AFT.

Appliquer les personnalisations de compte

Vous pouvez appliquer des personnalisations de compte en transférant une structure de dossiers spécifique vers le référentiel de votre choix. Les personnalisations de compte sont appliquées automatiquement dans le pipeline AFT et après l'étape de personnalisation globale. Vous pouvez également créer plusieurs dossiers contenant différentes personnalisations de compte dans votre référentiel de personnalisations de compte. Pour chaque personnalisation de compte dont vous avez besoin, procédez comme suit.

Pour appliquer les personnalisations de compte

1. Étape 1 : Création d'un dossier pour la personnalisation d'un compte

Dans le dépôt de votre choix, copiez le ACCOUNT_TEMPLATE dossier fourni par AFT dans un nouveau dossier. Le nom de votre nouveau dossier doit correspondre à celui `account_customizations_name` que vous avez indiqué dans votre demande de compte.

2. Ajoutez les configurations à votre dossier de personnalisation de compte spécifique

Vous pouvez ajouter des configurations au dossier de personnalisation de votre compte en fonction du format de vos configurations.

- Si vos configurations personnalisées prennent la forme de programmes ou de scripts Python, placez-les dans le dossier **[account_customizations_name]/api_helpers/python** qui se trouve dans votre dépôt.
- Si vos configurations personnalisées prennent la forme de scripts Bash, placez-les dans le dossier **[account_customizations_name]/api_helpers** qui se trouve dans votre dépôt.
- Si vos configurations personnalisées sont sous la forme de Terraform, placez-les dans le dossier **[account_customizations_name]/terraform** qui se trouve dans votre référentiel.

Pour plus d'informations sur la création de configurations personnalisées, reportez-vous au fichier README de personnalisation du compte.

3. Reportez-vous au **account_customizations_name** paramètre spécifique dans le fichier de demande de compte

Le fichier de demande de compte AFT inclut le paramètre d'entrée `account_customizations_name`. Entrez le nom de la personnalisation de votre compte comme valeur de ce paramètre.

Note

Vous pouvez soumettre plusieurs demandes de compte pour les comptes de votre environnement. Lorsque vous souhaitez appliquer des personnalisations de compte différentes ou similaires, spécifiez-les à l'aide du paramètre `account_customizations_name` d'entrée dans les demandes de compte. Pour plus d'informations, voir [Soumettre des demandes de comptes multiples](#).

Réinvoquer les personnalisations

L'AFT fournit un moyen de réinvoquer les personnalisations dans le pipeline AFT. Cette méthode est utile lorsque vous avez ajouté une nouvelle étape de personnalisation ou lorsque vous modifiez une personnalisation existante. Lorsque vous le réappelez, AFT lance le pipeline de personnalisations pour apporter des modifications au compte provisionné par AFT. Une event-source-based réinvoque vous permet d'appliquer des personnalisations à des comptes individuels, à tous les comptes, à des comptes en fonction de leur unité d'organisation ou à des comptes sélectionnés en fonction de balises.

Suivez ces trois étapes pour réinvoquer les personnalisations pour les comptes provisionnés par AFT.

Étape 1 : transférer les modifications vers les référentiels globaux ou de personnalisation des **git** comptes

Vous pouvez mettre à jour vos personnalisations globales et de compte selon vos besoins et renvoyer les modifications à vos git référentiels. À ce stade, rien ne se passe. Le pipeline de personnalisations doit être invoqué par une source d'événements, comme expliqué dans les deux étapes suivantes.

Étape 2 : démarrer l'exécution d'une fonction AWS Step pour réinvoquer des personnalisations

AFT fournit une fonction AWS Step appelée `aft-invoke-customizations` dans le compte de gestion AFT. Le but de cette fonction est de réinvoquer le pipeline de personnalisation pour les comptes provisionnés par AFT.

Voici un exemple de schéma d'événement (format JSON) que vous pouvez créer pour transmettre des données à la fonction `aft-invoke-customizations` AWS Step.

```
{
  "include": [
    {
      "type": "all"
    },
    {
      "type": "ous",
      "target_value": [ "ou1", "ou2" ]
    },
    {
      "type": "tags",
```

```

    "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}]
  },
  {
    "type": "accounts",
    "target_value": [ "acc1_ID", "acc2_ID"]
  }
],

"exclude": [
  {
    "type": "ous",
    "target_value": [ "ou1", "ou2"]
  },
  {
    "type": "tags",
    "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}]
  },
  {
    "type": "accounts",
    "target_value": [ "acc1_ID", "acc2_ID"]
  }
]
}

```

L'exemple de schéma d'événement montre que vous pouvez choisir les comptes à inclure ou à exclure du processus de réappel. Vous pouvez filtrer par unité organisationnelle (OU), tags de compte et ID de compte. Si vous n'appliquez aucun filtre et que vous incluez la déclaration "type": "all", la personnalisation pour tous les comptes provisionnés par AFT est à nouveau invoquée.

Note

Si votre version d'AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) est la 1.6.5 ou une version ultérieure, vous pouvez cibler (imbriqué à l' OUs aide de la syntaxe). OU Name (ou-id-1234 Pour plus d'informations, consultez la rubrique suivante sur [GitHub](#).

Une fois que vous avez renseigné les paramètres de l'événement, Step Functions s'exécute et invoque les personnalisations correspondantes. AFT peut invoquer un maximum de 5 personnalisations à la fois. Step Functions attend et tourne en boucle jusqu'à ce que tous les comptes correspondant aux critères de l'événement soient complets.

Étape 3 : surveillez la sortie de la fonction AWS Step et observez l' CodePipeline exécution d'AWS

- La sortie Step Function qui en résulte contient un compte IDs qui correspond à la source d'événement d'entrée Step Function.
- Accédez à AWS CodePipeline sous Outils de développement et consultez les pipelines de personnalisation correspondants pour l'ID de compte.

Résolution des problèmes liés au suivi des demandes de personnalisation du compte AFT

Workflows de personnalisation des comptes basés sur des journaux AWS Lambda d'émission contenant le compte cible et la demande de personnalisation IDs. AFT vous permet de suivre et de résoudre les demandes de personnalisation avec Amazon CloudWatch Logs en vous fournissant des requêtes CloudWatch Logs Insights que vous pouvez utiliser pour filtrer les CloudWatch journaux liés à votre demande de personnalisation en fonction de votre compte cible ou de votre ID de demande de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez la section [Analyse des données de journal avec Amazon CloudWatch Logs](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.

Pour utiliser CloudWatch Logs Insights pour AFT

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
 2. Dans le volet de navigation, choisissez Logs, puis Logs insights.
 3. Choisissez Requêtes.
 4. Sous Exemples de requêtes, choisissez Account Factory for Terraform, puis sélectionnez l'une des requêtes suivantes :
- Journaux de personnalisation par identifiant de compte

Note

Assurez-vous de le remplacer **"YOUR-ACCOUNT-ID"** par votre identifiant de compte cible.

```
fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id,  
log_message.customization_request_id as customization_request_id,  
log_message.detail as detail, @logStream
```



```
| sort @timestamp desc  
| filter log_message.account_id == "YOUR-ACCOUNT-ID" and @message like /  
customization_request_id/
```

- Journaux de personnalisation par ID de demande de personnalisation

Note

Assurez-vous de le remplacer **"YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"** par votre identifiant de demande de personnalisation. Vous pouvez trouver l'ID de votre demande de personnalisation dans la sortie de la machine d'AWS Step Functions état du framework de provisionnement de comptes AFT. Pour plus d'informations sur le cadre de provisionnement des comptes AFT, voir Pipeline de [provisionnement des comptes AFT](#)

```
fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id,  
log_message.customization_request_id as customization_request_id,  
log_message.detail as detail, @logStream  
| sort @timestamp desc  
| filter log_message.customization_request_id == "YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"
```

5. Après avoir sélectionné une requête, assurez-vous de sélectionner un intervalle de temps, puis choisissez Exécuter la requête.

Alternatives pour le contrôle de version du code source dans AFT

AFT utilise un système AWS CodeCommit de contrôle de version du code source (VCS) et en autorise d'autres [CodeConnections](#) qui répondent aux exigences de votre entreprise ou à votre architecture existante.

Si vous déployez AFT pour la première fois et que vous n'avez pas de CodeCommit référentiel existant, vous devez spécifier un fournisseur VCS externe, dans le cadre des conditions préalables au déploiement d'AFT.

AFT prend en charge les alternatives de contrôle du code source suivantes :

- GitHub
- GitHub Serveur d'entreprise

- BitBucket
- GitLab
- GitLab Autogéré

 Note

Si vous AWS CodeCommit le spécifiez comme VCS, aucune étape supplémentaire n'est requise. AFT crée les `git` référentiels nécessaires dans votre environnement, avec des noms par défaut. Toutefois, vous pouvez remplacer les noms de référentiel par défaut afin de respecter les CodeCommit normes de votre organisation, le cas échéant.

Mettre en place un autre système de contrôle de version du code source (VCS personnalisé) avec AFT

Pour configurer un autre système de contrôle de version du code source pour votre déploiement AFT, procédez comme suit.

Étape 1 : créer des **git** référentiels dans un système de contrôle de version (VCS) tiers pris en charge.

Si vous n'en utilisez pas AWS CodeCommit, vous devez créer des `git` référentiels dans votre environnement de fournisseur VCS tiers pris en charge par AFT pour les éléments suivants.

- Demandes de compte AFT. [Exemple de code disponible](#). Pour plus d'informations sur les demandes de compte AFT, consultez [Création d'un nouveau compte auprès de l'AFT](#).
- Personnalisations du provisionnement des comptes AFT. [Exemple de code disponible](#). Pour plus d'informations sur les personnalisations de provisionnement des comptes AFT, consultez. [Créez votre compte AFT, provisionnement, personnalisation, machine à états](#)
- Personnalisations globales d'AFT. [Exemple de code disponible](#). Pour plus d'informations sur les personnalisations globales d'AFT, consultez [Personnaliser le compte](#).
- Personnalisations du compte AFT. [Exemple de code disponible](#). Pour plus d'informations sur les personnalisations des comptes AFT, consultez [Personnaliser le compte](#).

Étape 2 : Spécifier les paramètres de configuration VCS requis pour le déploiement d'AFT

Les paramètres d'entrée suivants sont nécessaires pour configurer votre fournisseur VCS dans le cadre du déploiement AFT.

- `vcs_provider` : Si vous ne l'utilisez pas AWS CodeCommit, spécifiez le fournisseur VCS sous la forme,, ou "bitbucket" "github" "githubenterprise""gitlab", en fonction de votre cas d'utilisation.
- `github_enterprise_url` : pour les clients GitHub Enterprise uniquement, spécifiez l'URL. GitHub
- `account_request_repo_name` : pour les AWS CodeCommit utilisateurs, cette valeur est définie sur. `aft-account-request` Dans un environnement de fournisseur VCS tiers compatible avec l'AFT, mettez à jour cette valeur d'entrée avec le nom réel de votre référentiel. Pour BitBucket Github, GitHub Enterprise et GitLab Self-managed GitLab, le nom du référentiel doit avoir le format. `[Org]/[Repo]`
- `account_customizations_repo_name` : pour les AWS CodeCommit utilisateurs, cette valeur est définie sur. `aft-account-customizations` Dans un environnement de fournisseur VCS tiers compatible avec l'AFT, mettez à jour cette valeur d'entrée avec le nom de votre référentiel. Pour BitBucket Github, GitHub Enterprise et GitLab Self-managed GitLab, le nom du référentiel doit avoir le format. `[Org]/[Repo]`
- `account_provisioning_customizations_repo_name` : pour les utilisateurs, cette valeur est définie sur. `AWS CodeCommit aft-account-provisioning-customizations` Dans un environnement de fournisseur VCS tiers compatible avec l'AFT, mettez à jour cette valeur d'entrée avec le nom de votre référentiel. Pour BitBucket Github, GitHub Enterprise et GitLab Self-managed GitLab, le nom du référentiel doit avoir le format. `[Org]/[Repo]`
- `global_customizations_repo_name` : pour les AWS CodeCommit utilisateurs, cette valeur est définie sur. `aft-global-customizations` Dans un environnement de fournisseur VCS tiers compatible avec l'AFT, mettez à jour cette valeur d'entrée avec le nom de votre référentiel. Pour BitBucket Github, GitHub Enterprise et GitLab Self-managed GitLab, le nom du référentiel doit avoir le format. `[Org]/[Repo]`
- `account_request_repo_branch` : La branche existe main par défaut, mais la valeur peut être remplacée.

Par défaut, les sources AFT proviennent de la main branche de chaque git dépôt. Vous pouvez remplacer la valeur du nom de branche par un paramètre d'entrée supplémentaire. Pour plus d'informations sur les paramètres d'entrée, reportez-vous au fichier README du module [AFT Terraform](#).

Pour les AWS CodeCommit clients existants

Si vous créez un CodeCommit dépôt avec un nouveau nom pour AFT, vous pouvez mettre à jour le nom du dépôt en mettant à jour les valeurs de ces paramètres d'entrée.

Étape 3 : terminer la AWS CodeCommit connexion pour les fournisseurs VCS tiers

Lorsque votre déploiement s'exécute, AFT crée les AWS CodeCommit référentiels requis ou crée une AWS CodeCommit connexion pour le fournisseur VCS tiers que vous avez choisi. Dans ce dernier cas, vous devez vous connecter manuellement à la console du compte de gestion AFT pour terminer la CodeCommit connexion en attente. Consultez [la AWS CodeCommit documentation](#) pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'établissement de la CodeCommit connexion.

Transférer AFT d'un AWS CodeCommit fournisseur de VCS à un autre

Cette section explique comment vous pouvez transférer AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) de votre système de contrôle de AWS CodeCommit version (VCS) vers un autre fournisseur de VCS.

Étape 1. Configurez de nouveaux référentiels dans le VCS de votre choix.

Étape 2. Ajoutez ces référentiels en tant que nouvelles télécommandes. `git`

Étape 3. Exécutez `git push` vers le nouveau fournisseur VCS.

Note

La structure du référentiel que vous créez doit être la même que dans AWS CodeCommit. La modification de la structure empêche l'AFT d'exécuter le code souhaité.

Structure du référentiel :

- `aft-account-request`
- `aft-account-customizations`
- `aft-global-customizations`
- `aft-account-provisioning-customizations`

Étape 4. Dans votre compte de gestion AWS Control Tower, mettez à jour le module Terraform (bootstrap) pour qu'il pointe vers votre fournisseur VCS, comme indiqué dans l'exemple suivant :

Exemple : GitLab [avec Terraform OSS](#)

— Exécutez ensuite `terraform plan` pour prévisualiser les modifications `terraform apply`.

Étape 5. Suivez les étapes pour terminer la configuration du CodeConnection (anciennement connu sous le nom de CodeStar) :

1. Connectez-vous à votre compte de gestion AFT
2. Localisez et terminez le dossier en attente AWS CodeConnections pour le nouveau fournisseur VCS, comme décrit dans [Mettre à jour une connexion en attente](#), ou dans la AWS console, [<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/codesuite/settings/connections>].
3. Référence : Étapes [après le déploiement](#)

Note

Les pipelines de comptes conservent la source précédente jusqu'à ce que `aft-invoke-customizations` Step Functions soit invoqué. Cette invocation peut être effectuée dans le cadre de la mise à niveau ou lors des prochains appels de personnalisation.

Pour plus d'informations, consultez ce blog : [Comment migrer votre AWS CodeCommit dépôt vers un autre fournisseur Git](#).

Protection des données

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) s'applique à la protection des données dans l'AFT. À des fins de protection des données, nous recommandons les meilleures pratiques suivantes en matière de sécurité.

- Suivez les directives de protection des données fournies par AWS Control Tower. Pour en savoir plus, consultez [Protection des données dans AWS Control Tower](#).
- Préservez la configuration d'état Terraform générée au moment du déploiement d'AFT. Pour en savoir plus, consultez [Déployez AWS Control Tower Account Factory pour Terraform \(AFT\)](#).

- Changez régulièrement les informations d'identification sensibles conformément à la politique de sécurité de votre entreprise. Les jetons Terraform, les git jetons, etc. sont des exemples de secrets.

Chiffrement au repos

AFT crée des compartiments Amazon S3, des rubriques Amazon SNS, des files d'attente Amazon SQS et des bases de données Amazon DynamoDB qui sont chiffrées au repos à l'aide des clés du service de gestion des clés. AWS La rotation annuelle des clés KMS créées par AFT est activée par défaut. Si vous choisissez les distributions Terraform Cloud ou Terraform Enterprise de Terraform, AFT inclut un SecureString paramètre AWS Systems Manager pour stocker les valeurs des jetons Terraform sensibles.

AFT utilise AWS les services décrits dans [Services relatifs aux composants](#) le document qui sont, par défaut, chiffrés au repos. Pour plus de détails, consultez la AWS documentation de chaque AWS service composant d'AFT et découvrez les pratiques de protection des données suivies par chaque service.

Chiffrement en transit

L'AFT s'appuie sur AWS les services décrits dans [Services relatifs aux composants](#) le présent document qui utilisent le chiffrement en transit, par défaut. Pour plus de détails, consultez la AWS documentation de chaque AWS service composant d'AFT et découvrez les pratiques de protection des données suivies par chaque service.

Pour les distributions Terraform Cloud ou Terraform Enterprise, AFT appelle une API de point de terminaison HTTPS pour accéder à votre organisation Terraform. Si vous choisissez un fournisseur de VCS tiers supporté par des AWS CodeStar connexions, AFT appelle une API de point de terminaison HTTPS pour accéder à votre organisation de fournisseur de VCS.

Supprimer un compte d'AFT

Cette rubrique décrit comment supprimer un compte d'AFT afin que le pipeline AFT arrête le déploiement et la mise à jour du compte.

Important

La suppression d'un compte du pipeline AFT est irréversible et peut entraîner une perte d'état.

Vous pouvez supprimer un compte d'AFT lorsque vous souhaitez fermer le compte d'une application retirée, isoler un compte compromis ou transférer un compte d'une organisation à une autre.

 Note

La suppression d'un compte d'AFT est différente de la suppression d'un compte AWS Control Tower ou Compte AWS. Lorsque vous supprimez un compte d'AFT, AWS Control Tower le gère toujours. Pour supprimer un compte AWS Control Tower ou Compte AWS consultez ce qui suit :

- [Annulez la gestion d'un compte](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower.
- [Fermeture d'un compte](#) dans le guide de AWS Billing l'utilisateur.

Pour supprimer un compte des pipelines AFT

La procédure suivante décrit comment supprimer un compte d'AFT.

1. Supprimer le compte du **git** référentiel qui stocke les demandes de compte

Dans le **git** référentiel où vous stockez les demandes de compte, supprimez la demande de compte pour le compte que vous souhaitez supprimer d'AFT.

Lorsque vous supprimez une demande de compte du référentiel de demandes de compte, AFT supprime le pipeline de personnalisation et les métadonnées du compte. Pour plus d'informations, consultez les [notes de mise à jour de la version 1.8.0](#) d'AFT on GitHub.

2. Supprimer l'espace de travail Terraform (pour les clients Terraform Cloud et Terraform Enterprise uniquement)

Supprimez les espaces de travail de personnalisation globale et de personnalisation de compte pour le compte que vous souhaitez supprimer d'AFT.

3. Supprimer l'état Terraform du backend Amazon S3

Dans le compte de gestion AFT, supprimez tous les dossiers pertinents contenus dans les compartiments Amazon S3 pour le compte que vous souhaitez supprimer d'AFT.

 Tip

Dans les exemples suivants, remplacez par le numéro **012345678901** d'identification du compte de gestion AFT.

Exemple : Terraform OSS

Lorsque vous choisissez Terraform OSS, vous trouvez 3 dossiers pour chaque compte dans les compartiments `aft-backend-012345678901-primary-region` et `aft-backend-012345678901-secondary-region` Amazon S3. Ces dossiers sont liés à l'état des personnalisations du compte, à l'état du pipeline de personnalisations et à l'état des personnalisations globales

Exemple : Terraform Cloud ou Terraform Enterprise

Lorsque vous choisissez Terraform Cloud ou Terraform Enterprise, vous trouvez un dossier pour chaque compte dans les compartiments et Amazon `aft-backend-012345678901-primary-region` S3 `aft-backend-012345678901-secondary-region`. Ces dossiers sont liés à l'état du pipeline de personnalisations.

Métriques opérationnelles

Par défaut, Account Factory for Terraform (AFT) envoie des métriques opérationnelles anonymes à AWS. Nous utilisons ces données pour comprendre comment les clients utilisent l'AFT afin d'améliorer la qualité et les fonctionnalités de la solution. Vous pouvez refuser la collecte de données en modifiant un paramètre lors du déploiement d'AFT. Lorsque la collecte est activée, les données suivantes sont envoyées à AWS :

- Solution : l'identifiant spécifique à l'AFT
- Version : La version d'AFT
- Identifiant unique universel (UUID) : identifiant unique généré aléatoirement pour chaque déploiement AFT
- Horodatage : horodatage de la collecte de données
- Données : configuration AFT et mesures prises par le client

AWS est propriétaire des données collectées. La collecte de données est soumise à la [AWS Politique de confidentialité](#).

 Note

Les versions d'AFT antérieures à la version 1.6.0 ne communiquent pas les métriques d'utilisation à AWS.

Pour désactiver les statistiques de reporting, procédez comme suit :

- Définissez la valeur d'entrée de `aft_metrics_reporting` to `false` dans votre fichier de configuration d'entrée Terraform, comme indiqué dans l'exemple suivant, et redéployez AFT. Cette valeur est définie `true` par défaut, si vous ne la définissez pas explicitement.

Si vous copiez l'exemple, n'oubliez pas de remplacer les valeurs réelles de votre ID et de votre région par les éléments indiqués dans les chaînes parx.

```
module "control_tower_account_factory" {
  source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws"

  # Required Vars
  ct_management_account_id      = "xxxxxxxxxxxx"
  log_archive_account_id       = "xxxxxxxxxxxx"
  audit_account_id             = "xxxxxxxxxxxx"
  aft_management_account_id     = "xxxxxxxxxxxx"
  ct_home_region                = "xx-xxxx-x"
  tf_backend_secondary_region   = "xx-xxxx-x"

  # Optional Vars
  aft_metrics_reporting = false    # to opt out, set this value to false
}
```

Guide de dépannage d'Account Factory pour Terraform (AFT)

Cette section peut vous aider à résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de Account Factory for Terraform (AFT).

Rubriques

- [Problèmes généraux](#)
- [Problèmes liés à l'ouverture et à l'enregistrement du compte](#)
- [Problèmes liés à l'invocation des personnalisations](#)
- [Problèmes liés au flux de travail de personnalisation des comptes](#)

Problèmes généraux

- Quotas AWS de ressources dépassés

Si vos groupes de journaux indiquent que vous avez dépassé les quotas de AWS ressources, contactez le [AWS Support](#). Account Factory utilise Services AWS des quotas de ressources qui incluent AWS CodeBuild AWS Organizations, et AWS Systems Manager. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Qu'est-ce que c'est AWS CodeBuild ?](#) dans le guide de CodeBuild l'utilisateur.
 - [Qu'est-ce que c'est AWS Organizations ?](#) dans le Guide de l'utilisateur des Organizations.
 - [Qu'est-ce que c'est AWS Systems Manager ?](#) dans le Guide de l'utilisateur de Systems Manager.
- Version obsolète d'Account Factory

Si vous rencontrez un problème et pensez qu'il s'agit d'un bogue, assurez-vous de disposer de la dernière version d'Account Factory. Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour de la version d'Account Factory](#).

- Des modifications locales ont été apportées au code source d'Account Factory

Account Factory est un projet open source. AWS Control Tower prend en charge le code de base d'Account Factory. Si vous apportez une modification locale au code de base d'Account Factory, AWS Control Tower ne prend en charge votre déploiement d'Account Factory que dans la mesure du possible.

- Autorisations de rôle Account Factory insuffisantes

Account Factory crée des rôles et des politiques IAM pour gérer les déploiements et les personnalisations de comptes vendus. Si vous modifiez ces rôles ou politiques, le pipeline Account Factory risque de ne pas être en mesure d'effectuer certaines actions. Pour plus d'informations, consultez la section [Rôles obligatoires](#).

- Les référentiels de comptes ne sont pas correctement renseignés

Assurez-vous de suivre les [étapes postérieures au déploiement](#) avant de provisionner des comptes.

- Ne pas détecter la dérive après avoir changé l'unité d'organisation manuellement

 Note

AWS Control Tower détecte automatiquement la dérive. Pour plus d'informations sur la résolution de la dérive, consultez la section [Détecter et résoudre la dérive dans AWS Control Tower](#).

La dérive n'est pas détectée lorsque l'unité organisationnelle (UO) est modifiée manuellement. Cela est dû à la nature événementielle d'Account Factory. Lorsqu'une demande de compte est soumise, la ressource gérée par Terraform est un élément Amazon DynamoDB, et non un compte direct. Une fois qu'un élément est modifié, la demande est placée dans une file d'attente, où AWS Control Tower la traite via Service Catalog (le service qui gère les détails du compte). Si vous modifiez l'unité d'organisation manuellement, la dérive n'est pas détectée car la demande de compte n'a pas changé.

Problèmes liés à l'ouverture et à l'enregistrement du compte

- La demande de compte (adresse e-mail/nom) existe déjà

Le problème entraîne généralement une défaillance du produit Service Catalog lors du provisionnement ou en tant que `ConditionalCheckFailedException`.

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le problème en procédant de l'une des manières suivantes :

- Passez en revue vos groupes de journaux Terraform ou CloudWatch Logs.
- Passez en revue les échecs signalés dans la rubrique Amazon SNS. `aft-failure-notifications`
- Demande de compte mal formée

Assurez-vous que votre demande de compte suit le schéma attendu. Pour des exemples, consultez [terraform-aws-control_tower-account_factory](#) on. GitHub

- Quotas de ressources dépassés pour les AWS Organisations

Assurez-vous que votre demande de compte ne dépasse pas les quotas de AWS Organizations ressources. Pour plus d'informations, consultez la section [Quotas pour AWS les organisations](#).

Problèmes liés à l'invocation des personnalisations

- Le compte cible n'est pas intégré à Account Factory

Assurez-vous que tous les comptes inclus dans une demande de personnalisation ont été intégrés à Account Factory. Pour plus d'informations, voir [Mettre à jour un compte existant](#).

- Le compte ciblé par la demande de personnalisation existe dans la **aft-request-metadata** table DynamoDB, mais pas dans le référentiel des demandes de compte

Formatez votre demande d'invocation de personnalisation pour exclure le compte incriminé en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Dans le **aft-request-metadata** tableau DynamoDB, supprimez l'entrée faisant référence au compte qui ne figure plus dans le référentiel de demandes de compte.
- Ne pas utiliser « tous » comme cible.
- Ne pas cibler l'unité d'organisation à laquelle appartient le compte.
- Ne pas cibler directement le compte.
- Jeton incorrect utilisé pour Terraform Cloud

Assurez-vous d'avoir configuré le bon jeton. Terraform Cloud ne prend en charge que les jetons basés sur l'équipe, et non les jetons basés sur l'organisation.

- Impossible de créer le compte avant la création du pipeline de personnalisation du compte ; impossible de personnaliser le compte

Apportez une modification à la spécification du compte dans le référentiel des demandes de compte. Lorsque vous apportez une modification, telle que la modification de la valeur d'une balise pour un compte, Account Factory suit le chemin qui tente de créer le pipeline, même si celui-ci n'existe pas.

Problèmes liés au flux de travail de personnalisation des comptes

Si vous rencontrez des problèmes liés au flux de personnalisation des comptes, assurez-vous que votre version d'AFT est 1.8.0 ou supérieure et que vous supprimez toutes les instances de métadonnées relatives au compte de votre table de requêtes DynamoDB.

Pour plus d'informations sur la version 1.8.0 d'AFT, voir la [version 1.8.0](#) sur GitHub

Pour plus d'informations sur la façon de vérifier et de mettre à jour votre version d'AFT, consultez ce qui suit :

- [Vérifiez la version AFT](#)
- [Mettre à jour la version AFT](#)

Vous pouvez également suivre et résoudre les demandes de personnalisation en utilisant les requêtes Amazon CloudWatch Logs Insights pour filtrer les journaux contenant votre compte cible et votre demande IDs de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez la section [Résolution des problèmes liés au suivi des demandes de personnalisation du compte AFT](#).

Détectez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower

L'identification et la résolution des problèmes de dérive sont des tâches opérationnelles régulières pour les administrateurs de comptes de gestion d'AWS Control Tower. La résolution de la dérive contribue à garantir votre conformité aux exigences de gouvernance.

Lorsque vous créez votre zone d'atterrissage, celle-ci ainsi que toutes les unités organisationnelles (OUs), comptes et ressources sont conformes aux règles de gouvernance appliquées par les contrôles que vous avez choisis. Lorsque vous et les membres de votre organisation utilisez la zone d'atterrissage, ce statut de conformité peut changer. Certaines modifications peuvent être accidentelles, et d'autres peuvent être apportées intentionnellement pour répondre aux événements opérationnels prioritaires.

La détection de la dérive vous aide à identifier les ressources qui ont besoin de modifications ou de mises à jour de la configuration pour résoudre la dérive.

Détection de la dérive

AWS Control Tower détecte automatiquement la dérive. Pour détecter la dérive, le `AWSControlTowerAdmin` rôle nécessite un accès permanent à votre compte de gestion afin qu'AWS Control Tower puisse effectuer des appels d'API en lecture seule. AWS Organizations Ces appels d'API apparaissent sous forme d' AWS CloudTrail événements.

La dérive d'un compte membre apparaît dans les notifications Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) qui sont agrégées dans le compte d'audit. Les notifications de chaque compte membre envoient des alertes à une rubrique Amazon SNS locale et à une fonction Lambda.

Note

Lorsque la fonctionnalité d'inscription automatique pour les comptes est activée dans les paramètres, ces notifications SNS ne sont pas disponibles.

Pour les contrôles faisant partie de la norme de AWS Security Hub CSPM gestion des services : AWS Control Tower, la dérive est affichée sur les pages du compte et des détails du compte dans la console AWS Control Tower, ainsi que par le biais d'une notification Amazon SNS.

Les administrateurs de comptes membres peuvent (et dans le cadre des bonnes pratiques, ce devrait même être une obligation) s'abonner aux notifications de dérive SNS pour des comptes spécifiques. Par exemple, la rubrique `aws-controltower-AggregateSecurityNotifications` SNS fournit des notifications de dérive. La console AWS Control Tower indique aux administrateurs des comptes de gestion en cas de dérive. Pour plus d'informations sur les sujets SNS relatifs à la détection et à la notification de la dérive, consultez la section [Prévention et notification de la dérive](#).

Déduplication des notifications de dérive

Si le même type de dérive se produit plusieurs fois sur le même ensemble de ressources, AWS Control Tower envoie une notification SNS uniquement pour l'instance initiale de dérive. Si AWS Control Tower détecte que cette instance de dérive a été corrigée, elle envoie une autre notification uniquement si la dérive se reproduit pour ces ressources identiques.

Exemple : la dérive SCP est gérée de la manière suivante

- Si vous modifiez le même SCP géré plusieurs fois, vous recevez une notification lorsque vous le modifiez pour la première fois.
- Si vous modifiez un SCP géré, puis que vous corrigez une dérive, puis que vous le modifiez à nouveau, vous recevrez deux notifications.

Types de dérive des comptes

- Compte transféré entre OUs (voir [Dérive d'héritage sur les lignes de base activées](#) et [Dérive d'héritage sur les commandes activées](#))
- Compte supprimé de l'organisation

Note

Lorsque vous déplacez un compte d'une unité organisationnelle à une autre, les commandes de l'unité d'organisation précédente ne sont pas supprimées. Si vous activez un nouveau contrôle basé sur le crochet sur l'unité d'organisation de destination, l'ancien le contrôle basé sur un crochet est supprimé du compte et le nouveau contrôle le remplace. Les contrôles mis en œuvre SCPs et AWS Config les règles doivent toujours être supprimés manuellement lorsqu'un compte change OUs.

Exemples de dérive des politiques

- SCP mis à jour
- SCP détaché de l'OU

Pour plus d'informations, consultez la section [Types de dérive de la gouvernance](#).

Affichage de la dérive

Vous pouvez consulter l'état de dérive de vos comptes et OUs via la console ou APIs, et identifier les cas où les configurations du compte et de l'unité d'organisation sont dérivées ou désynchronisées. L'état de dérive est également communiqué par le biais de messages SNS. Pour plus d'informations sur la réception de ces messages SNS, consultez les [instructions relatives à l'abonnement aux rubriques SNS](#).

Pour consulter l'état de dérive des unités d'organisation et des comptes dans la console, accédez à la page Organisation, puis sélectionnez les comptes OUs ou que vous souhaitez inspecter.

Pour consulter l'état de dérive des comptes OUs et des comptes par programmation, appelez l'[ListEnabledBaselines](#) API pour consulter les statuts de vos lignes de base activées. Pour afficher les statuts de comptes individuels par programmation à l'aide de l'[ListEnabledBaselines](#) API, utilisez le drapeau `includeChildren`. Vous pouvez filtrer en fonction de ces statuts et ne voir que les comptes OUs qui nécessitent votre attention.

Note

AWS Control Tower génère un [événement du cycle](#) de vie lorsque chaque opération de correction de dérive est terminée.

Résolution de la dérive

Bien que la détection soit automatique, les étapes de résolution de la dérive doivent être effectuées manuellement via la console ou à l'aide du APIs. (Sauf dans certains cas où l'inscription automatique est activée pour les comptes déplacés.)

Par exemple, vous pouvez résoudre la dérive des politiques pour les contrôles par programmation, en appelant l'[ResetEnabledControl](#) API.

Pour résoudre le problème de dérive de la ligne de base de configuration d'une unité d'organisation, vous pouvez choisir de réenregistrer l'unité d'organisation dans la console. Si la dérive est due à un seul compte, vous pouvez choisir Mettre à jour le compte dans la console. Pour résoudre la dérive de la ligne de base avec le APIs, vous pouvez appeler l'[ResetEnabledBaseline](#)API sur l'unité d'organisation.

Résumé

- De nombreux types de dérive peuvent être résolus via la page des paramètres de la zone d'atterrissage. Vous pouvez cliquer sur le bouton Réinitialiser dans la section Versions pour résoudre ces types de dérive.
- Si votre unité d'organisation compte moins de 1 000 comptes, vous pouvez remédier à la dérive des comptes provisionnés par Account Factory, ou à la dérive SCP, en sélectionnant Réenregistrer l'unité d'organisation sur la page de l'organisation ou sur la page des détails de l'unité d'organisation.
- Vous pouvez peut-être résoudre le problème de la dérive du compte, par exemple en [Compte de membre déplacé](#) mettant à jour un compte individuel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettre à jour le compte dans la console](#).
- Pour les contrôles, de nombreux types de dérive peuvent être résolus en appelant l'[ResetEnabledControl](#)API.
- La dérive des lignes de base OUs et des comptes peut être résolue en appelant l'[ResetEnabledBaseline](#)API, ou en choisissant Ré-enregistrer l'unité d'organisation ou Mettre à jour le compte dans la console AWS Control Tower.
- Pour remédier à la dérive héritée qui se produit lorsque des comptes sont transférés d'un compte à un autre OUs, vous pouvez activer la fonctionnalité d'inscription automatique. Lorsque l'inscription automatique est activée, AWS Control Tower remédie automatiquement à la dérive héritée en appliquant les ressources de base et les configurations de contrôle de l'unité d'organisation de destination au compte déplacé. Vous pouvez activer l'inscription automatique sur la page des paramètres de la zone de destination de la console ou en appelant l'[UpdateLandingZone](#)API avec le RemediationType paramètre défini sur Inheritance Drift. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Déplacez et enregistrez des comptes grâce à l'inscription automatique](#).

⚠ Lorsque vous prenez des mesures pour résoudre le problème de dérive sur une version de zone d'atterrissage, le comportement dépend de votre version actuelle.

- Si vous utilisez la version 3.1 ou supérieure de la zone d'atterrissage, vous pouvez choisir Mettre à jour pour modifier la configuration de votre zone d'atterrissage sans mettre à jour les versions, ou choisir Réinitialiser pour réappliquer les configurations enregistrées aux ressources de votre zone d'atterrissage dérivée. La dérive est résolue dans le cadre du processus de mise à jour.
- Si vous utilisez une version de zone d'atterrissage antérieure à la version 3.1, vous ne pouvez pas choisir Réinitialiser. Vous devez choisir Mettre à jour et mettre à niveau votre zone de landing zone vers au moins la version 3.1.

Considérations relatives à la dérive et aux analyses des politiques

AWS Control Tower analyse quotidiennement vos politiques gérées SCPs et déclaratives pour vérifier que les contrôles correspondants sont correctement appliqués et qu'ils n'ont pas été modifiés. RCPs Pour récupérer ces ressources et les vérifier, AWS Control Tower appelle en votre AWS Organizations nom, en utilisant un rôle dans votre compte de gestion.

Si un scan d'AWS Control Tower détecte une dérive, vous recevrez une notification. AWS Control Tower envoie une seule notification par problème de dérive. Ainsi, si votre zone d'atterrissage est déjà en état de dérive, vous ne recevrez pas de notifications supplémentaires à moins qu'un nouvel élément de dérive ne soit trouvé.

AWS Organizations limite la fréquence à laquelle chacun d'entre eux APIs peut être appelé. Cette limite est exprimée en transactions par seconde (TPS) et est connue sous le nom de limite TPS, de taux de régulation ou de taux de demandes d'API. Lorsqu'AWS Control Tower audite vos SCPs politiques et vos politiques déclaratives par appel AWS Organizations, les appels d'API effectués par AWS Control Tower sont pris en compte dans votre limite TPS, car AWS Control Tower utilise le compte de gestion pour effectuer les appels. RCPs

Dans de rares cas, cette limite peut être atteinte lorsque vous appelez la même personne APIs à plusieurs reprises, que ce soit par le biais d'une solution tierce ou d'un script personnalisé que vous avez écrit. Par exemple, si vous et AWS Control Tower appelez le même appel AWS Organizations APIs au même moment (dans un délai d'une seconde) et que les limites du TPS sont atteintes,

les appels suivants sont limités. C'est-à-dire que ces appels renvoient une erreur telle que `Rate exceeded`.

Si le taux de demandes d'API est dépassé

- Si AWS Control Tower atteint la limite et est limitée, nous suspendons l'exécution de l'audit et le reprenons ultérieurement.
- Si votre charge de travail atteint la limite et est limitée, le résultat peut aller d'une légère latence à une erreur fatale dans la charge de travail, selon la façon dont la charge de travail est configurée. Il faut être conscient de cette coque Edge.

Un scan SCP quotidien consiste en

1. Récupération de vos données récemment actives OUs.
2. Pour chaque unité d'organisation enregistrée, récupération de toutes les SCPs unités gérées par AWS Control Tower qui sont associées à l'unité d'organisation. SCPs Les personnes gérées ont des identifiants qui commencent `aws-guardrails` par.
3. Pour chaque contrôle préventif activé sur l'unité d'organisation, vérifier que la déclaration de politique du contrôle est présente dans l'unité d'organisation gérée SCPs.

Une unité d'organisation peut en avoir une ou plusieurs gérées SCPs.

Types de dérive à résoudre immédiatement

La plupart des types de dérive peuvent être résolus par les administrateurs. Certains types de dérive doivent être résolus immédiatement, notamment la suppression d'une unité organisationnelle requise par la zone de landing zone d'AWS Control Tower. Voici quelques exemples de dérives majeures que vous souhaitez peut-être éviter :

- Ne supprimez pas l'unité organisationnelle de sécurité : l'unité organisationnelle initialement nommée Security lors de la configuration de la zone d'atterrissage par AWS Control Tower ne doit pas être supprimée. Si vous le supprimez, vous verrez un message d'erreur vous demandant de réinitialiser immédiatement la zone d'atterrissage. Vous ne pourrez effectuer aucune autre action dans AWS Control Tower tant que la réinitialisation ne sera pas terminée.
- Ne supprimez pas les rôles obligatoires : AWS Control Tower vérifie certains rôles Gestion des identités et des accès AWS (IAM) lorsque vous vous connectez à

la console pour détecter toute dérive des rôles IAM. Si ces rôles sont absents ou inaccessibles, vous verrez une page d'erreur vous demandant de réinitialiser votre zone de landing zone. Ces rôles sont `AWSControlTowerAdmin` `AWSControlTowerCloudTrailRole` `AWSControlTowerStackSetRole`.

Pour plus d'informations sur ces rôles, consultez [Autorisations requises pour utiliser la console AWS Control Tower](#).

- Ne supprimez pas toutes les unités supplémentaires OUs : au moins une unité d'organisation supplémentaire est requise pour qu'AWS Control Tower fonctionne, mais il n'est pas nécessaire que ce soit l'unité d'organisation Sandbox.
- Ne supprimez pas les comptes partagés : si vous supprimez des comptes partagés de Foundational à l' OUs aide de la AWS Organizations console ou APIs, par exemple, si vous supprimez le compte de connexion de l'unité d'organisation de sécurité. Le déplacement de ces comptes crée une sorte de dérive du compte Move à laquelle il faut remédier. Pour remédier à ce type de dérive, vous devez mettre à jour la zone d'atterrissage.

Note

Il est recommandé de ne pas déplacer ces comptes partagés hors de l'unité d'organisation de base.

Modifications réparables apportées aux ressources

Voici une liste des modifications autorisées apportées aux ressources d'AWS Control Tower, bien qu'elles créent une dérive susceptible d'être résolue. Les résultats de ces opérations autorisées sont visibles dans la console AWS Control Tower, mais une actualisation peut être nécessaire.

Pour plus d'informations sur la manière de résoudre la dérive qui en résulte, consultez [Managing Resources Outside of AWS Control Tower](#).

Modifications autorisées en dehors de la console AWS Control Tower

- Modifiez le nom d'une unité d'organisation enregistrée.
- Modifiez le nom de l'unité d'organisation de sécurité.
- Modifiez le nom des comptes des membres dans Non-Foundational OUs.
- Modifiez le nom des comptes partagés AWS Control Tower dans l'unité d'organisation de sécurité.

- Supprimez une unité d'organisation non fondamentale.
- Supprimez un compte inscrit d'une unité d'organisation non fondamentale.
- Modifiez l'adresse e-mail d'un compte partagé dans l'unité d'organisation de sécurité.
- Modifiez l'adresse e-mail d'un compte membre dans une unité d'organisation enregistrée.

Note

Le transfert de comptes entre comptes OUs est considéré comme une dérive, et il faut y remédier.

Dérift et création de nouveaux comptes

Si votre zone d'atterrissage est en état de dérive, la fonctionnalité d'inscription d'un compte dans AWS Control Tower ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vous devez approvisionner de nouveaux comptes par le biais de AWS Service Catalog. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter [Provisionnez des comptes dans la console Service Catalog, avec Account Factory](#).

En particulier, si vous avez apporté certaines modifications à vos comptes par le biais du Service Catalog, telles que le nom de votre portefeuille, la fonctionnalité d'inscription au compte ne fonctionnera pas.

Types de dérive en matière de gouvernance

La dérive de la gouvernance, également appelée dérive organisationnelle, se produit lorsque OUs SCPs, et les comptes des membres sont modifiés ou mis à jour. Les types de dérive de gouvernance qui peuvent être détectés dans AWS Control Tower sont les suivants :

- Dérive de la gouvernance des comptes et des unités
- dérive de la zone d'atterrissage
- Dérive de contrôle pour les contrôles non SCP
- Dérive héritée pour les lignes de base et les contrôles

Les sections suivantes fournissent des informations détaillées sur ces types de dérive signalés par AWS Control Tower, ainsi que sur la manière de les résoudre.

 Note

AWS Control Tower cessera d'envoyer des notifications de dérive à la rubrique SNS pour les clients de LZ4 plus de 0 ans et commencera à envoyer des notifications de dérive au compte de gestion EventBridge à la place. Pour voir des exemples d'événements et des conseils sur la façon de recevoir des notifications de dérive, EventBridge veuillez consulter la section ci-dessous sur EventBridge la création.

Dérive de la gouvernance des comptes et des unités

- [Compte de membre déplacé](#)
- [Compte de membre supprimé](#)
- [Mise à jour imprévue vers le SCP géré](#)
- [SCP détaché de l'unité d'organisation gérée](#)

dérive de la zone d'atterrissage

Un autre type de dérive est la dérive de la zone d'atterrissage, qui peut être détectée via le compte de gestion. La dérive de la zone d'atterrissage correspond à la dérive des rôles IAM, ou à tout type de dérive organisationnelle qui affecte spécifiquement les comptes fondamentaux OUs et partagés.

- [UO de base supprimée](#)
- [Accès sécurisé désactivé](#)

Un cas particulier de dérive de la zone d'atterrissage est la dérive des rôles, qui est détectée lorsqu'un rôle requis n'est pas disponible. Si ce type de dérive se produit, la console affiche une page d'avertissement et des instructions sur la façon de restaurer le rôle. Votre zone d'atterrissage n'est pas disponible tant que la dérive des rôles n'est pas résolue. Pour plus d'informations sur la dérive des rôles, voir Ne pas supprimer les rôles obligatoires dans la section intitulée [Types de dérive à résoudre immédiatement](#).

Dérive de contrôle pour les contrôles non SCP

AWS Control Tower signale une dérive de contrôle concernant les contrôles mis en œuvre avec des politiques de contrôle des ressources (RCPs), des politiques déclaratives et des contrôles qui font partie de la norme de AWS Security Hub CSPM gestion des services : AWS Control Tower.

- [Security Hub CSPM contrôle la dérive](#)
- [Dérivation des politiques de contrôle](#)

Dérive héritée pour les lignes de base et les contrôles

- Dérive de base activée

Lorsque les configurations de référence d'un compte membre sont différentes de celles appliquées à l'unité d'organisation parent, AWS Control Tower signale une dérive de l'héritage pour les lignes de base activées (configurations de ressources) sur ces lignes de base OUs et sur les comptes. Pour plus d'informations sur les lignes de base, consultez la section [Types de lignes de base](#).

- [Dérive d'héritage sur les lignes de base activées](#)
- Dérive de contrôle activée

Lorsque les configurations de contrôle activées sur un compte membre sont différentes de celles appliquées à l'unité d'organisation parent, AWS Control Tower signale une dérive de l'héritage pour les contrôles activés sur ces derniers OUs et sur les comptes.

- [Dérive d'héritage sur les commandes activées](#)

Dérive non signalée

- AWS Control Tower ne recherche aucune dérive en ce qui concerne les autres services qui fonctionnent avec le compte de gestion AWS CloudTrail, notamment Amazon CloudWatch, IAM Identity Center CloudFormation AWS Config,,, etc.
- AWS Control Tower ne détecte pas la dérive des ressources ni aucun autre type de dérive susceptible de se produire si vous modifiez les ressources contenues dans une base de référence.

Compte de membre déplacé

Note

Pour les clients utilisant la version 4.0 ou ultérieure, AWS Control Tower n'enverra pas de notifications de changement de compte pour les comptes Account Factory qui n'en ont pas.
AWSControl TowerBaseline

Ce type de dérive se produit sur le compte plutôt que sur l'unité d'organisation. Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un compte membre d'AWS Control Tower, le compte d'audit ou le compte d'archivage des journaux est déplacé d'une unité d'organisation AWS Control Tower enregistrée vers une autre unité d'organisation. Dans de nombreux cas, vous pouvez éviter ce type de dérive en activant la fonction d'inscription automatique pour les comptes, sur la page Paramètres. Pour en savoir plus, consultez [Déplacez et enregistrez des comptes grâce à l'inscription automatique](#).

Voici un exemple de notification de dérive lorsque ce type de dérive est détecté.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123-eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/move-account'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS",
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has more than 1000 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.",
  "AccountId" : "012345678909",
  "SourceId" : "012345678909",
  "DestinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
}
```

Résolutions

Lorsque ce type de dérive se produit pour un compte provisionné par Account Factory dans une unité d'organisation comptant jusqu'à 1 000 comptes, vous pouvez y remédier en :

- Accédez à la page Organisation dans la console AWS Control Tower, sélectionnez le compte, puis choisissez Mettre à jour le compte en haut à droite (option la plus rapide pour les comptes individuels).
- Accédez à la page Organisation dans la console AWS Control Tower, puis sélectionnez Ré-enregistrer pour l'unité d'organisation contenant le compte (option la plus rapide pour plusieurs comptes). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#).
- Mettre à jour le produit approvisionné dans Account Factory. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour et déplacez des comptes avec AWS Control Tower](#).

 Note

Si vous avez plusieurs comptes individuels à mettre à jour, consultez également cette méthode pour effectuer des mises à jour avec un script : [Fournir et mettre à jour des comptes à l'aide de l'automatisation](#).

- Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant plus de 1 000 comptes, la résolution de la dérive peut dépendre du type de compte qui a été déplacé, comme expliqué dans les paragraphes suivants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour votre zone de landing zone](#).
- Si un compte approvisionné par Account Factory est déplacé : dans une unité d'organisation comptant moins de 1 000 comptes, vous pouvez résoudre le problème de dérive du compte en mettant à jour le produit approvisionné dans Account Factory, en réenregistrant l'unité d'organisation ou en mettant à jour votre zone de destination.

Dans une unité d'organisation comptant plus de 1 000 comptes, vous devez résoudre le problème en mettant à jour chaque compte déplacé, soit par le biais de la console AWS Control Tower, soit par le biais du produit provisionné, car le fait de réenregistrer l'unité d'organisation n'effectuera pas la mise à jour. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour et déplacez des comptes avec AWS Control Tower](#).

- Si un compte partagé est déplacé : vous pouvez résoudre le problème lié au déplacement du compte d'audit ou d'archivage des journaux en mettant à jour votre zone de landing zone. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour votre zone de landing zone](#).

⚠ Nom de champ obsolète

Le nom du champ `MasterAccountID` a été modifié conformément aux AWS directives. `ManagementAccountID` L'ancien nom est obsolète. Depuis 2022, les scripts contenant le nom de champ obsolète ne fonctionnent plus.

Compte de membre supprimé

Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un compte membre est supprimé d'une unité organisationnelle enregistrée dans AWS Control Tower. L'exemple suivant montre la notification de dérive lorsque ce type de dérive est détecté.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the member account 012345678909 has been removed from organization o-123EXAMPLE. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/remove-account'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "ACCOUNT_REMOVED_FROM_ORGANIZATION",
  "RemediationStep" : "Add account to Organization and update Account Factory provisioned product",
  "AccountId" : "012345678909"
}
```

Résolution

- Lorsque ce type de dérive se produit dans un compte membre, vous pouvez y remédier en mettant à jour le compte dans la console AWS Control Tower ou dans Account Factory. Par exemple, vous pouvez ajouter le compte à une autre unité d'organisation enregistrée à partir de l'assistant de mise à jour d'Account Factory. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour et déplacez des comptes avec AWS Control Tower](#).
- Si un compte partagé est supprimé d'une UO de base, vous devez résoudre le problème en réinitialisant votre zone de landing zone. Tant que cette dérive n'est pas résolue, vous ne pourrez pas utiliser la console AWS Control Tower.
- Pour plus d'informations sur la résolution de la dérive pour les comptes OUs, voir [Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS Control Tower](#).

 Note

Dans Service Catalog, le produit approvisionné par Account Factory qui représente le compte n'est pas mis à jour pour supprimer le compte. Au lieu de cela, le produit provisionné est affiché en tant que TAINTED et il est dans un état d'erreur. Pour effectuer le nettoyage, accédez au Service Catalog, choisissez le produit approvisionné, puis choisissez **Terminate**.

Mise à jour imprévue vers le SCP géré

Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un SCP pour un contrôle est mis à jour dans la AWS Organizations console ou par programmation à l'aide du AWS CLI ou de l'un des AWS SDKs. Voici un exemple de notification de dérive lorsque ce type de dérive est détecté.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)', attached to the registered organizational unit 'Security (ou-0123-1EXAMPLE)', has been modified. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/update-scp'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "SCP_UPDATED",
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}
```

Résolution

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant jusqu'à 1 000 comptes, vous pouvez y remédier en :

- Accédez à la page Organisation de la console AWS Control Tower pour réenregistrer l'unité d'organisation (option la plus rapide). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#).
- Mise à jour de votre zone d'atterrissage (option plus lente). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour votre zone de landing zone](#).

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant plus de 1 000 comptes, corrigez-le en mettant à jour votre zone de landing zone. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour votre zone de landing zone](#).

SCP détaché de l'unité d'organisation gérée

Ce type de dérive peut se produire lorsqu'un SCP d'un contrôle a été détaché d'une UO gérée par AWS Control Tower. Ce phénomène est particulièrement fréquent lorsque vous travaillez en dehors de la console AWS Control Tower. Voici un exemple de notification de dérive lorsque ce type de dérive est détecté.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control
policy 'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been detached from the registered
organizational unit 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including
steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/
scp-detached'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "SCP_DETACHED_FROM_OU",
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}
```

Résolution

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant jusqu'à 1 000 comptes, vous pouvez y remédier en :

- Accédez à l'unité d'organisation dans la console AWS Control Tower pour réenregistrer l'unité d'organisation (option la plus rapide). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#).
- Mise à jour de votre zone d'atterrissage (option plus lente). Si la dérive affecte un contrôle obligatoire, le processus de mise à jour crée une nouvelle politique de contrôle des services (SCP) et l'attache à l'unité d'organisation pour résoudre la dérive. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre zone d'atterrissage, consultez [Mettez à jour votre zone de landing zone](#).

Lorsque ce type de dérive se produit dans une unité d'organisation comportant plus de 1 000 comptes, corrigez-le en mettant à jour votre zone de landing zone. Si la dérive affecte un contrôle obligatoire, le processus de mise à jour crée une nouvelle politique de contrôle des services (SCP) et l'attache à l'unité d'organisation pour résoudre la dérive. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre zone d'atterrissage, consultez [Mettez à jour votre zone de landing zone](#).

UO de base supprimée

Ce type de dérive s'applique uniquement à AWS Control Tower Foundational OUs, tel que l'unité d'organisation de sécurité. Cela peut se produire si une UO de base est supprimée en dehors de la console AWS Control Tower. Il est impossible de déplacer Foundational sans créer ce type de dérive, car déplacer une UO revient à la supprimer puis à l'ajouter ailleurs. Lorsque vous corrigez le problème en mettant à jour votre zone de landing zone, AWS Control Tower remplace l'unité d'organisation de base à son emplacement d'origine. L'exemple suivant montre une notification de dérive que vous pouvez recevoir lorsque ce type de dérive est détecté.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the registered organizational unit 'Security (ou-0123-1EXAMPLE)' has been deleted. For more information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/delete-ou'",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "ORGANIZATIONAL_UNIT_DELETED",
  "RemediationStep" : "Delete organizational unit in Control Tower",
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE"
}
```

Résolution

Comme cette dérive ne se produit OUs que pour Foundational, la résolution est de mettre à jour la zone d'atterrissage. Lorsque d'autres types de OUs fichiers sont supprimés, AWS Control Tower est automatiquement mis à jour.

Pour plus d'informations sur la résolution de la dérive pour les comptes OUs, voir [Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS Control Tower](#).

Security Hub CSPM contrôle la dérive

Ce type de dérive se produit lorsqu'un contrôle faisant partie de la norme de AWS Security Hub CSPM gestion des services : AWS Control Tower signale un état de dérive. Le AWS Security Hub CSPM service lui-même ne signale aucun état de dérive pour ces commandes. Le service envoie plutôt ses résultats à AWS Control Tower.

Une dérive du contrôle du Security Hub CSPM peut également être détectée si AWS Control Tower n'a pas reçu de mise à jour de statut de la part du Security Hub CSPM depuis plus de 24 heures. Si ces résultats ne sont pas reçus comme prévu, AWS Control Tower vérifie que le contrôle est en dérive. L'exemple suivant montre une notification de dérive que vous pouvez recevoir lorsque ce type de dérive est détecté.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that an AWS Security Hub control
    was removed in your account example-account@amazon.com <mailto:example-
    account@amazon.com>. The artifact deployed on the target OU and accounts does not match
    the expected template and configuration for the control. This mismatch indicates that
    configuration changes were made outside of AWS Control Tower. For more information,
    view Security Hub standard",
  "MasterAccountId" : "123456789XXX",
  "ManagementAccountId" : "123456789XXX",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "SECURITY_HUB_CONTROL_DISABLED",
  "RemediationStep" : "To remediate the issue, Re-register the OU, or remove the control
    and enable it again. If the problem persists, contact AWS support.",
  "AccountId" : "7876543219XXX",
  "ControlId" : "SH.XXXXXXX.1",
  "ControlName" : "EBS snapshots should not be publicly restorable",
  "ApiControlIdentifier" : "arn:aws:controltower:us-east-1::control/PYBETSAGNUZB",
  "EnabledControlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
    east-1::enabledcontrol/<UNIQUE_ID>".
  "Region" : "us-east-1"
}
```

Résolution

Pour OUs les comptes de moins de 1 000, la solution recommandée est d'appeler l'`ResetEnabledControlAPI` pour le contrôle dérivé. Dans la console, vous pouvez sélectionner Réenregistrer pour l'unité d'organisation, ce qui réinitialise le contrôle à son état d'origine. Pour

n'importe quelle unité d'organisation, vous pouvez également supprimer et réactiver le contrôle par le biais de la console ou de l'AWS Control Tower APIs, qui réinitialise également le contrôle.

Pour plus d'informations sur la résolution de la dérive pour les comptes OUs, voir [Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS Control Tower](#).

Dérivation des politiques de contrôle

Ce type de dérive se produit lorsqu'un contrôle implémenté avec des politiques de contrôle des ressources (RCPs) ou des politiques déclaratives signale un état de dérive. Elle renvoie un état de `CONTROL_INEFFECTIVE`, que vous pouvez consulter dans la console AWS Control Tower et dans le message de dérive. Le message de dérive pour ce type de dérive inclut également le message `EnabledControlIdentifier` pour le contrôle concerné.

Ce type de dérive n'est pas signalé pour les contrôles basés sur les SCP.

L'exemple suivant montre une notification de dérive que vous pouvez recevoir lorsque ce type de dérive est détecté.

```
{
  "Message": "AWS Control Tower detects that a policy it owns was updated unexpectedly. This mismatch indicates that configuration changes were made outside of AWS Control Tower.",
  "MasterAccountId": "123456789XXX",
  "ManagementAccountId": "123456789XXX",
  "OrganizationId": "o-123EXAMPLE",
  "DriftType": "CONTROL_INEFFECTIVE",
  "RemediationStep": "To remediate the issue, Reset the DRIFTED enabled control if permitted or Re-register the OU. If the problem persists, contact AWS support.",
  "TargetIdentifier": "arn:aws::organizations/o-123456/ou-1234-4567",
  "ControlId": "CT.XXXXXXX.PV.1",
  "ControlName": "EBS snapshots should not be publicly restorable",
  "ApiControlIdentifier": "arn:aws:controlcatalog::control/<UNIQUE_ID>",
  "EnabledControlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::enabledcontrol/<UNIQUE_ID>"
}
```

Résolution

La solution la plus simple en cas de dérive des politiques de contrôle sur les contrôles RCP, les contrôles de politique déclaratifs et les contrôles Security Hub CSPM activés dans AWS Control Tower consiste à appeler l'API. `ResetEnabledControl`

Pour OUs les comptes de moins de 1 000 comptes, une autre solution proposée par la console ou l'API consiste à réenregistrer l'unité d'organisation, ce qui rétablit le contrôle à son état d'origine.

Pour chaque unité d'organisation individuelle, vous pouvez supprimer et réactiver le contrôle par le biais de la console ou de l'AWS Control Tower APIs, qui réinitialise également le contrôle.

Pour plus d'informations sur la résolution de la dérive pour les comptes OUs, voir [Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS Control Tower](#).

Accès sécurisé désactivé

Ce type de dérive s'applique aux zones d'atterrissage d'AWS Control Tower. Cela se produit lorsque vous désactivez l'accès sécurisé à AWS Control Tower AWS Organizations après avoir configuré votre zone de landing zone AWS Control Tower.

Lorsque l'accès sécurisé est désactivé, AWS Control Tower ne reçoit plus d'événements de modification de la part de AWS Organizations. AWS Control Tower s'appuie sur ces événements de changement pour rester synchronisée AWS Organizations. Par conséquent, AWS Control Tower risque de ne pas apporter de modifications organisationnelles aux comptes et OUs. C'est pourquoi il est important de réenregistrer chaque UO chaque fois que vous mettez à jour votre zone de landing zone.

Exemple : notification de dérive

Voici un exemple de notification de dérive que vous recevez lorsque ce type de dérive se produit.

```
{
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that trusted access has been disabled in
  AWS Organizations. For more information, including steps to resolve this issue, see
  https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/drift.html#drift-trusted-
  access-disabled",
  "ManagementAccountId" : "012345678912",
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "DriftType" : "TRUSTED_ACCESS_DISABLED",
  "RemediationStep" : "Reset Control Tower landing zone."
}
```


Résolution

AWS Control Tower vous avertit lorsque ce type de dérive se produit dans la console AWS Control Tower. La solution consiste à réinitialiser la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez la section [Résolution de la dérive](#).

Dérive d'héritage sur les lignes de base activées

Ce type de dérive peut affecter AWS Control Tower OUs et ses comptes.

Résolution

AWS Control Tower vous avertit lorsque ce type de dérive se produit. Dans presque tous les cas de dérive d'héritage, vous recevrez une notification de dérive pour le compte d'un membre déplacé. En effet, ce type de dérive se produit généralement lorsqu'un compte a été déplacé ou qu'un compte ne parvient pas à s'inscrire.

Afficher et résoudre le problème de dérive dans la console

Dans la console AWS Control Tower, vous pouvez consulter cet état de dérive hérité dans la colonne État de référence de la page Organizations. La solution depuis la console est de réenregistrer votre unité d'organisation ou de mettre à jour votre compte.

Afficher et résoudre la dérive par programmation

Pour afficher l'état de dérive par programmation, vous pouvez appeler l'[ListEnabledBaselines](#) API pour afficher les statuts des lignes de base activées sur votre. OUs Pour afficher les statuts de comptes individuels par programmation à l'aide de l'[ListEnabledBaselines](#) API, utilisez le drapeau. `includeChildren`

Vous pouvez résoudre ce type de dérive par programmation, en appelant l'[ResetEnabledBaseline](#) API.

Dérive d'héritage sur les commandes activées

Ce type de dérive peut affecter AWS Control Tower OUs et ses comptes.

Résolution

AWS Control Tower vous avertit lorsque ce type de dérive se produit. Dans presque tous les cas de dérive d'héritage, vous recevrez une notification de dérive pour le compte d'un membre déplacé. En

effet, ce type de dérive se produit généralement lorsqu'un compte a été déplacé ou qu'un compte ne parvient pas à s'inscrire.

Afficher et résoudre le problème de dérive dans la console

Dans la console AWS Control Tower, vous pouvez consulter ce statut de dérive hérité sur les pages Organizations, Enabled controls et Account Details. La solution depuis la console est de réenregistrer votre unité d'organisation ou de mettre à jour votre compte.

Afficher et résoudre la dérive par programmation

Pour afficher l'état de dérive hérité des contrôles activés par programmation, vous pouvez appeler l'[ListEnabledControls](#) API pour afficher le statut des contrôles activés sur votre. OUs Pour afficher les statuts de comptes individuels par programmation à l'aide de l'[ListEnabledControls](#) API, utilisez le drapeau. `includeChildren`

Vous pouvez résoudre ce type de dérive d'héritage par programmation, en appelant l'[ResetEnabledControl](#) API.

EventBridge création

Note

EventBridge est activé pour les clients de la LZ4 version 0 et plus uniquement.

Exemple de EventBridge format pour AWS Control Tower

```
{
  "version": "0",
  "id": "cd4d811e-ab12-322b-8255-872ce65b1bc8",
  "detail-type": "Drift Detected",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-03-22T00:38:11Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123-eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including
```

```
steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/
move-account'",
  "managementAccountId" : "012345678912",
  "organizationId" : "o-123EXAMPLE",
  "driftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS",
  "remediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has
more than 1000 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.",

  "accountId" : "012345678909",
  "sourceId" : "012345678909",
  "destinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
}
}
```

Conseils pour créer une EventBridge règle permettant de recevoir des notifications de dérive :

Pour créer une EventBridge règle pour les notifications de dérive

1. Ouvrez la EventBridge console Amazon :
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Rules.
3. Choisissez Créer une règle.
4. Saisissez un nom et une description pour la règle.
5. Pour Type de règle, choisissez Règle avec un modèle d'événement.
6. Définissez la source de l'événement :
 - Pour « Source de l'événement », sélectionnez AWS les services comme source d'événement.
 - Pour « nom du AWS service », sélectionnez AWS Control Tower.
 - Pour « Type d'événement », sélectionnez Drift Detected
7. Sélectionnez la cible :
 - Pour les types de cible, choisissez un AWS service, et pour Sélectionner une cible, choisissez une cible telle qu'un sujet de notification de dérive ou une fonction Lambda. La cible est déclenchée lorsqu'un événement correspond au modèle d'événement défini dans la règle est reçu.
 - En fonction de la cible que vous avez sélectionnée, fournissez les détails de configuration nécessaires, tels que le nom de la fonction Lambda ou l'ARN de la rubrique de notification de dérive.

8. Révissez et créez la règle :

- Passez en revue les détails de votre règle et apportez les modifications nécessaires.
- Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur Créer une règle pour enregistrer la nouvelle EventBridge règle.

Une fois la règle créée, elle commence à surveiller les événements AWS Control Tower spécifiés et déclenche l'action cible sélectionnée lorsque des événements de dérive se produisent.

Si vous gérez des ressources en dehors d'AWS Control Tower

AWS Control Tower configure les comptes, les unités organisationnelles et les autres ressources en votre nom, mais vous êtes le propriétaire de ces ressources. Vous pouvez modifier ces ressources au sein ou en dehors d'AWS Control Tower. L'endroit le plus courant pour modifier les ressources en dehors d'AWS Control Tower est la AWS Organizations console. Cette rubrique décrit comment concilier les modifications apportées aux ressources d'AWS Control Tower lorsque vous effectuez les modifications en dehors d'AWS Control Tower.

Le changement de nom, la suppression et le déplacement de ressources en dehors de la console AWS Control Tower entraînent une désynchronisation de la console. De nombreuses modifications peuvent être réconciliées automatiquement. Certaines modifications nécessitent une réinitialisation de votre zone de landing zone, afin de mettre à jour les informations affichées dans la console AWS Control Tower.

En général, les modifications que vous apportez aux ressources d'AWS Control Tower en dehors de la console AWS Control Tower créent un état de dérive résoluble dans votre zone de landing zone. Pour plus d'informations sur ces modifications, consultez [Modifications réparables apportées aux ressources](#).

Tâches nécessitant une réinitialisation de la zone d'atterrissage

- Suppression de l'unité d'organisation de sécurité (cas particulier, à ne pas faire à la légère.)
- Supprimer un compte partagé de l'unité d'organisation de sécurité (non recommandé)
- Mettre à jour, attacher ou détacher un SCP associé à l'unité d'organisation de sécurité.

Modifications mises à jour automatiquement par AWS Control Tower

- Modification de l'adresse e-mail d'un compte inscrit

- Renommer un compte inscrit
- Création d'une nouvelle unité organisationnelle (UO) de haut niveau
- Modification du nom d'une unité d'organisation enregistrée
- Suppression d'une unité d'organisation enregistrée (à l'exception de l'unité d'organisation de sécurité, qui nécessite une mise à jour.)
- Supprimer un compte inscrit (sauf un compte partagé dans l'unité d'organisation de sécurité.)

Note

AWS Service Catalog gère les modifications différemment d'AWS Control Tower. AWS Service Catalog peut entraîner un changement de posture de gouvernance lorsqu'il concilie vos changements. Pour plus d'informations sur la mise à jour d'un produit provisionné, consultez la section [Mise à jour des produits provisionnés](#) dans la AWS Service Catalog documentation.

Référence à des ressources extérieures à AWS Control Tower

Lorsque vous créez de nouveaux comptes OUs et des comptes en dehors d'AWS Control Tower, ils ne sont pas régis par AWS Control Tower, même s'ils peuvent être affichés.

Création d'une unité d'organisation

Les unités organisationnelles (OUs) créées en dehors d'AWS Control Tower sont considérées comme non enregistrées. Ils sont affichés sur la page Organisation, mais ils ne sont pas régis par les contrôles d'AWS Control Tower.

Création d'un compte

Les comptes créés en dehors d'AWS Control Tower sont appelés « Non inscrits ». Les comptes inscrits et non inscrits appartenant à une unité d'organisation enregistrée auprès d'AWS Control Tower sont affichés sur la page Organisation. Les comptes qui n'appartiennent pas à une unité d'organisation enregistrée peuvent être invités à l'aide de la AWS Organizations console. Cette invitation à adhérer n'a pas pour effet d'inscrire le compte dans AWS Control Tower ni d'étendre la gouvernance d'AWS Control Tower au compte. Pour étendre la gouvernance en inscrivant le compte, rendez-vous sur la page Organisation ou sur la page détaillée du compte dans AWS Control Tower et choisissez Inscrire un compte.

Modification externe des noms des ressources AWS Control Tower

Vous pouvez modifier les noms de vos unités organisationnelles (OUs) et de vos comptes en dehors de la console AWS Control Tower, et la console est automatiquement mise à jour pour refléter ces modifications.

Modification du nom d'une unité d'organisation

Dans AWS Organizations, vous pouvez modifier le nom d'une unité d'organisation à l'aide de l'AWS Organizations API ou de la console. Lorsque vous modifiez le nom d'une unité d'organisation en dehors d'AWS Control Tower, la console AWS Control Tower reflète automatiquement le changement de nom. Toutefois, si vous approvisionnez vos comptes en utilisant AWS Service Catalog, vous devez également réinitialiser votre zone de landing afin de garantir la cohérence avec AWS Control Tower AWS Organizations. Le flux de travail de réinitialisation garantit la cohérence entre les services fondamentaux et supplémentaires OUs. Vous pouvez résoudre ce type de dérive depuis la page des paramètres de la zone d'atterrissage. Consultez la section intitulée « Résoudre la dérive » dans [Déterminez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower affiche les noms OUs sur la page Organisation du tableau de bord AWS Control Tower. Vous pouvez voir quand votre opération de réinitialisation de la zone d'atterrissage a réussi.

Renommer un compte inscrit

Chaque AWS compte possède un nom d'affichage qui peut être modifié par l'utilisateur root du compte dans la AWS Billing and Cost Management console. Lorsque vous renommez un compte inscrit dans AWS Control Tower, le changement de nom est automatiquement reflété dans AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur la modification du nom d'un compte, consultez [la section Gestion d'un AWS compte](#) dans le Guide AWS de l'utilisateur de facturation.

Suppression de l'unité d'organisation de sécurité

Ce type de dérive est un cas particulier. Si vous supprimez l'UO de sécurité, vous verrez une page de message d'erreur vous demandant de réinitialiser votre zone de landing zone. Vous devez réinitialiser votre zone de landing zone avant de pouvoir effectuer toute autre action dans AWS Control Tower.

- Vous ne pourrez effectuer aucune action dans la console AWS Control Tower et vous ne pourrez pas créer de nouveaux comptes AWS Service Catalog tant que la réinitialisation ne sera pas terminée.
- Vous ne pourrez pas consulter la page des paramètres de la zone d'atterrissage pour y voir le bouton de réinitialisation.

Dans ce cas, le processus de réinitialisation de la zone d'atterrissage crée une nouvelle unité d'organisation de sécurité et déplace les deux comptes partagés vers la nouvelle unité d'organisation de sécurité. AWS Control Tower indique que les comptes Log Archive et Audit sont dérivés. Le même processus permet de résoudre le problème de dérive de ces comptes.

Si vous déterminez que vous devez supprimer l'unité d'organisation de sécurité, voici ce que vous devez savoir :

Avant de supprimer l'unité d'organisation de sécurité, vous devez vous assurer qu'elle ne contient aucun compte. Plus précisément, vous devez supprimer les comptes Log Archive et Audit de l'UO. Nous vous recommandons de déplacer ces comptes vers une autre unité d'organisation.

Note

La suppression de votre unité d'organisation de sécurité ne doit pas être effectuée sans mûre réflexion. Cette action peut créer des problèmes de conformité si la journalisation est suspendue temporairement et parce que certains contrôles risquent de ne pas être appliqués.

Pour de plus amples informations générales sur la dérive, veuillez consulter « Résolution de la dérive » dans [Déectez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#).

Supprimer un compte de l'unité d'organisation de sécurité

Nous vous déconseillons de supprimer les comptes partagés de votre organisation ou de les déplacer hors de l'unité d'organisation de sécurité. Si vous avez supprimé accidentellement un compte partagé, vous pouvez suivre les étapes de correction décrites dans cette section pour le restaurer.

- Depuis la console AWS Control Tower : pour démarrer le processus de correction, suivez les étapes de correction semi-manuelles. Assurez-vous que l'utilisateur ou le rôle que vous utilisez pour accéder à la console AWS Control Tower est autorisé à s'exécuter `organizations:InviteAccountToOrganization`. Si vous ne disposez pas de telles autorisations, suivez les étapes de correction manuelles, qui utilisent à la fois la console AWS Control Tower et la AWS Organizations console.
- À partir de la AWS Organizations console : ce processus de correction est une procédure légèrement plus longue et entièrement manuelle. Lorsque vous suivez les étapes de correction manuelles, vous passerez de la AWS Organizations console à la console AWS Control Tower. Lorsque vous travaillez dans AWS Organizations, vous aurez besoin d'un utilisateur ou d'un

rôle doté de la politique `AWSOrganizationsFullAccess` gérée ou d'un équivalent. Lorsque vous travaillez dans la console AWS Control Tower, vous devez disposer d'un utilisateur ou d'un rôle doté de la politique `AWSControlTowerServiceRolePolicy` gérée ou d'une autorisation équivalente, et être autorisé à exécuter toutes les actions de la tour de contrôle AWS (tour de contrôle : *).

- Si les étapes de correction ne permettent pas de restaurer le compte, contactez AWS Support.

Les conséquences de la suppression d'un compte partagé sont les suivantes AWS Organizations :

- Le compte n'est plus protégé par les contrôles obligatoires d'AWS Control Tower avec des politiques de contrôle des services (SCPs). Résultat : les ressources créées par AWS Control Tower dans le compte peuvent être modifiées ou supprimées.
- Le compte ne figure plus dans le compte AWS Organizations de gestion. Résultat : l'administrateur du compte de AWS Organizations gestion n'a plus aucune visibilité sur les dépenses du compte.
- Il n'est plus garanti que le compte soit surveillé par AWS Config. Résultat : l'administrateur du compte de AWS Organizations gestion risque de ne pas être en mesure de détecter les modifications des ressources.
- Le compte n'appartient plus à l'organisation. Résultat : les mises à jour et la réinitialisation d'AWS Control Tower échoueront.

Pour restaurer un compte partagé à l'aide de la console AWS Control Tower (procédure semi-manuelle)

1. Connectez-vous à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>. Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur IAM, utilisateur dans IAM Identity Center ou en tant que rôle autorisé à exécuter `organizations:InviteAccountToOrganization`. Si vous ne disposez pas de ces autorisations, utilisez la procédure de correction manuelle décrite plus loin dans cette rubrique.
2. Sur la page Déviation détectée dans la zone d'atterrissage, choisissez Réinviter pour remédier à la suppression du compte partagé en réinvitant le compte partagé dans l'organisation. Un e-mail généré automatiquement est envoyé à l'adresse e-mail associée au compte.
3. Acceptez l'invitation à réintégrer le compte partagé dans l'organisation. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Connectez-vous au compte partagé qui a été supprimé, puis accédez à <https://console.aws.amazon.com/organizations/accueil#/invitations>

- Si vous avez accès au message électronique envoyé lorsque vous avez réinvité le compte, connectez-vous au compte supprimé, puis cliquez sur le lien contenu dans le message pour accéder directement à l'invitation du compte.
 - Si le compte partagé qui a été supprimé n'appartient pas à une autre organisation, connectez-vous au compte, ouvrez la AWS Organizations console et accédez à Invitations.
4. Connectez-vous à nouveau au compte de gestion ou rechargez la console AWS Control Tower si elle est déjà ouverte. Vous verrez la page de dérive de la zone d'atterrissage. Choisissez Réinitialiser pour réparer la zone d'atterrissage.
 5. Attendez que le processus de réinitialisation soit terminé.

Si la correction est réussie, le compte partagé apparaît dans un état et une conformité normaux.

Si les étapes de correction ne permettent pas de restaurer le compte, contactez AWS Support.

Pour restaurer un compte partagé à l'aide de l'AWS Control Tower et des AWS Organizations consoles (correction manuelle)

1. Connectez-vous à la AWS Organizations console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/organizations/>. Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur IAM, utilisateur dans IAM Identity Center, ou en tant que rôle avec la politique AWSOrganizationsFullAccess gérée ou équivalent.
2. Réinvitez le compte partagé dans l'organisation. Pour plus d'informations sur les exigences, les prérequis et la procédure d'invitation d'un compte AWS Organizations, consultez la section [Inviter un AWS compte dans votre organisation](#) dans le Guide de l'AWS Organizations utilisateur.
3. Connectez-vous au compte partagé qui a été supprimé, puis accédez à <https://console.aws.amazon.com/organizations/home#/invites> pour accepter l'invitation.
4. Connectez-vous à nouveau au compte de gestion.
5. Connectez-vous à la console AWS Control Tower en tant qu'utilisateur ou en tant que rôle doté de la politique AWSControlTowerServiceRolePolicy gérée ou d'une version équivalente, et des autorisations nécessaires pour exécuter toutes les actions d'AWS Control Tower (tour de contrôle : *).
6. Vous verrez la page de dérive de la zone d'atterrissage avec une option permettant de réinitialiser la zone d'atterrissage. Choisissez Réinitialiser pour réparer la zone d'atterrissage.
7. Attendez que le processus de réinitialisation soit terminé.

Si la correction est réussie, le compte partagé apparaît dans un état et une conformité normaux.

Si les étapes de correction ne permettent pas de restaurer le compte, contactez AWS Support.

Modifications externes mises à jour automatiquement

Les modifications que vous apportez aux adresses e-mail de votre compte sont mises à jour automatiquement par AWS Control Tower, mais Account Factory ne les met pas automatiquement à jour.

Modification de l'adresse e-mail d'un compte régi

AWS Control Tower récupère et affiche les adresses e-mail conformément aux exigences de l'expérience de la console. Par conséquent, les adresses e-mail partagées et autres sont mises à jour et affichées de manière cohérente dans AWS Control Tower une fois que vous les avez modifiées.

Note

Dans AWS Service Catalog, Account Factory affiche les paramètres spécifiés dans la console lorsque vous avez créé un produit provisionné. Toutefois, l'adresse e-mail du compte d'origine n'est pas mise à jour automatiquement lorsque l'adresse e-mail du compte change. En effet, le compte est contenu conceptuellement dans le produit provisionné ; il n'est pas le même que le produit provisionné. Pour mettre à jour cette valeur, vous devez mettre à jour le produit provisionné, ce qui peut entraîner une modification de la posture de gouvernance.

Appliquer des AWS Config règles externes

AWS Control Tower affiche l'état de conformité de toutes les AWS Config règles déployées dans les unités organisationnelles enregistrées auprès d'AWS Control Tower, y compris les règles activées en dehors de la console AWS Control Tower.

Suppression de ressources AWS Control Tower en dehors d'AWS Control Tower

Vous pouvez supprimer OUs des comptes dans AWS Control Tower et vous n'avez aucune autre action à effectuer pour voir les mises à jour. Account Factory est automatiquement mis à jour lorsque vous supprimez une unité d'organisation, mais pas lorsque vous supprimez un compte.

Supprimer une unité d'organisation enregistrée (à l'exception de l'unité d'organisation de sécurité)

Vous pouvez y supprimer des unités organisationnelles vides (OUs) à l'aide de l'API ou de la console. AWS Organizations OUs qui contiennent des comptes ne peuvent pas être supprimés.

AWS Control Tower reçoit une notification AWS Organizations lorsqu'une unité d'organisation est supprimée. Il met à jour la liste des unités d'organisation dans Account Factory, afin que la liste des unités enregistrées OUs reste cohérente.

 Note

Dans AWS Service Catalog, Account Factory est mis à jour pour supprimer l'unité d'organisation supprimée de la liste des unités disponibles OUs dans lesquelles vous pouvez créer un compte.

Suppression d'un compte inscrit d'une unité d'organisation

Lorsque vous supprimez un compte inscrit, AWS Control Tower reçoit une notification et effectue des mises à jour afin que les informations restent cohérentes.

 Note

Dans AWS Service Catalog, le produit approvisionné par Account Factory qui représente le compte gouverné n'est pas mis à jour pour supprimer le compte. Au lieu de cela, le produit provisionné est affiché en tant que Tainted et il est dans un état d'erreur. Pour nettoyer, accédez à AWS Service Catalog, choisissez le produit provisionné, puis choisissez Terminer.

Gérez les organisations et les comptes avec AWS Control Tower

Toutes les unités organisationnelles (OUs) et tous les comptes que vous créez dans AWS Control Tower sont régis automatiquement par AWS Control Tower. De plus, si vous avez des comptes existants OUs et des comptes créés en dehors d'AWS Control Tower, vous pouvez les intégrer à la gouvernance d'AWS Control Tower.

Pour les comptes existants AWS Organizations et les AWS comptes, la plupart des clients préfèrent inscrire des groupes de comptes en enregistrant l'ensemble de l'unité organisationnelle (UO) qui contient les comptes. Vous pouvez également créer des comptes individuellement. Pour plus d'informations sur l'inscription de comptes individuels, consultez [À propos de l'inscription de comptes existants](#).

Terminologie

- Lorsque vous intégrez une organisation existante dans AWS Control Tower, cela s'appelle enregistrer l'organisation ou étendre la gouvernance à l'organisation.
- Lorsque vous ajoutez un AWS compte à AWS Control Tower, cela s'appelle l'inscrire.

Consultez vos comptes OUs et vos comptes

Sur la page d'organisation d'AWS Control Tower, vous pouvez consulter tous les éléments OUs de votre organisation AWS Organizations, y compris ceux OUs qui sont enregistrés auprès d'AWS Control Tower et ceux qui ne le sont pas. Vous pouvez afficher imbriqué dans OUs le cadre de la hiérarchie. Pour visualiser facilement vos unités organisationnelles sur la page Organisation, sélectionnez Unités organisationnelles uniquement dans le menu déroulant en haut à droite.

La page Organisation répertorie tous les comptes de votre organisation, quel que soit l'unité d'organisation ou le statut d'inscription dans AWS Control Tower. Pour consulter facilement vos comptes sur la page Organisation, sélectionnez Comptes uniquement dans le menu déroulant en haut à droite. Vous pouvez consulter, mettre à jour et inscrire des comptes individuellement dans le OUs, si les comptes répondent aux conditions requises pour l'inscription.

Si vous ne sélectionnez aucun filtre, la page Organisation affiche vos comptes OUs dans une hiérarchie. Il s'agit d'un emplacement central pour surveiller et prendre des mesures sur toutes les

ressources de votre AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur la page Organisation, vous pouvez visionner la vidéo de présentation.

Note

Lorsque vous activez l'accès sécurisé à l'organisation qui contient votre zone de landing zone, AWS Control Tower peut créer des rôles, gérer les ressources et lire les données de tous les comptes de l'organisation. Grâce à un accès sécurisé, tous les comptes ou unités d'organisation de l'organisation sont accessibles à AWS Control Tower, qu'ils soient enregistrés et inscrits, ou non enregistrés ou non inscrits.

Vidéo de démonstration

Cette vidéo (4:01) explique comment utiliser la page Organisation dans AWS Control Tower. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo de l'utilisation de la page d'organisation dans AWS Control Tower.](#)

Rubriques

- [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#)
- [À propos de l'inscription de comptes existants](#)
- [Transférer un compte vers une autre organisation](#)

Étendre la gouvernance à une organisation existante

Vous pouvez ajouter la gouvernance d'AWS Control Tower à une organisation existante en configurant une zone d'atterrissage (LZ), comme indiqué dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower à l'[étape 2 de Getting Started](#).

Voici à quoi vous attendre lorsque vous configurez votre zone de landing zone AWS Control Tower dans une organisation existante.

- Vous ne pouvez avoir qu'une seule zone de landing zone par AWS Organizations organisation.

- AWS Control Tower utilise le compte de gestion de votre AWS Organizations organisation existante comme compte de gestion. Aucun nouveau compte de gestion n'est nécessaire.
- AWS Control Tower configure deux nouveaux comptes dans une unité d'organisation enregistrée : un compte d'audit et un compte de journalisation.
- Les limites de service de votre organisation doivent permettre la création de ces deux comptes supplémentaires.
- Une fois que vous avez lancé votre zone d'atterrissage ou enregistré une unité d'organisation, les contrôles d'AWS Control Tower s'appliquent automatiquement à tous les comptes inscrits dans cette unité d'organisation.
- Vous pouvez inscrire des AWS comptes existants supplémentaires dans une unité d'organisation régie par AWS Control Tower, afin que les contrôles s'appliquent à ces comptes.
- Vous pouvez en ajouter d'autres OUs dans AWS Control Tower et vous pouvez vous enregistrer déjà OUs.

Pour vérifier les autres conditions préalables à l'enregistrement et à l'inscription, consultez [Getting Started with AWS Control Tower](#).

Voici plus de détails sur la façon dont les contrôles d'AWS Control Tower ne s'appliquent pas aux organisations AWS qui n'ont pas configuré de zones d'atterrissage AWS Control Tower : OUs

- Les nouveaux comptes créés en dehors d'AWS Control Tower Account Factory ne sont pas soumis aux contrôles de l'unité d'organisation enregistrée.
- Les nouveaux comptes créés et non enregistrés auprès d'AWS Control Tower ne sont pas soumis à des contrôles, sauf si vous les inscrivez spécifiquement dans AWS Control Tower. OUs Veuillez consulter [À propos de l'inscription de comptes existants](#) pour de plus amples informations sur l'inscription de comptes.
- Les organisations existantes supplémentaires, les comptes existants et tout compte nouveau OUs ou créé en dehors d'AWS Control Tower ne sont pas liés par les contrôles d'AWS Control Tower, sauf si vous enregistrez l'unité d'organisation ou que vous inscrivez le compte séparément.

Pour plus d'informations sur la façon d'appliquer AWS Control Tower à des comptes OUs et à des comptes existants, consultez [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#).

Pour une présentation du processus de configuration d'une zone de landing zone AWS Control Tower dans votre organisation existante, regardez la vidéo dans la section suivante.

 Note

Lors de la configuration, AWS Control Tower effectue des vérifications préliminaires afin d'éviter les problèmes courants. Toutefois, si vous utilisez actuellement la solution AWS Landing Zone pour AWS Organizations, contactez votre architecte de AWS solutions avant d'essayer d'activer AWS Control Tower dans votre organisation afin de déterminer si AWS Control Tower peut interférer avec le déploiement actuel de votre zone d'atterrissage. Consultez également [Si le compte ne répond pas aux prérequis](#) les informations relatives au transfert de comptes d'une zone d'atterrissage à une autre.

Vidéo : Activer une zone d'atterrissage dans une zone existante AWS Organizations

Cette vidéo (7:48) explique comment configurer et activer une zone d'atterrissage AWS Control Tower dans les AWS Organizations structures existantes. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Activez AWS Control Tower pour les organisations existantes](#)

Considérations relatives à IAM Identity Center et aux organisations existantes

- Si AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) est déjà configuré, la région d'origine d'AWS Control Tower doit être identique à la région du centre d'identité IAM.
- AWS Control Tower ne supprime pas une configuration existante.
- Si IAM Identity Center est déjà activé et si vous utilisez le répertoire IAM Identity Center, AWS Control Tower ajoute des ressources telles que des ensembles d'autorisations, des groupes, etc., et procède comme d'habitude.
- Si un autre répertoire (externe, AD, Managed AD) est configuré, AWS Control Tower ne modifie pas la configuration existante. Pour en savoir plus, consultez [Considérations pour les AWS IAM Identity Center clients \(IAM Identity Center\)](#).

Accès à d'autres AWS services

Une fois que vous avez intégré votre organisation à la gouvernance d'AWS Control Tower, vous avez toujours accès à tous les AWS services disponibles via AWS Organizations, au moyen de la AWS Organizations console et APIs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Services AWS connexes](#).

Imbriqué OUs dans AWS Control Tower

Ce chapitre répertorie les attentes et les considérations dont vous devez tenir compte lorsque vous travaillez avec Nested OUs dans AWS Control Tower. Dans la plupart des cas, l'utilisation d'une structure d'unité d'organisation imbriquée OUs est identique à celle d'une structure d'unité d'organisation plate. Les fonctionnalités d'enregistrement et de réenregistrement fonctionnent avec des fonctionnalités imbriquées OUs, à l'exception des changements de comportement décrits dans ce chapitre.

Vidéo de procédure

Cette vidéo (4:46) explique comment gérer les déploiements d'unités d'organisation imbriquées dans AWS Control Tower. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo de la gestion de Nested OUs dans AWS Control Tower.](#)

Pour obtenir des conseils concernant les meilleures pratiques pour Nested OUs et votre zone d'atterrissage, consultez le billet de blog [Organizing your AWS Control Tower landing zone with OUs nested](#).

Passez d'une structure d'unité d'organisation plate à une structure d'unité d'organisation imbriquée

Si vous avez créé votre zone de landing zone AWS Control Tower avec une structure d'UO plate, vous pouvez l'étendre à une structure d'UO imbriquée.

Ce processus comporte quatre étapes principales :

1. Créez la structure d'unité d'organisation imbriquée de votre choix dans AWS Control Tower.

2. Accédez à la AWS Organizations console et utilisez leur fonction de transfert groupé pour déplacer les comptes de l'unité d'organisation source (plate) vers l'unité d'organisation de destination (imbriquée). Voici comment procéder :
 - a. Accédez à l'unité d'organisation à partir de laquelle vous souhaitez déplacer des comptes.
 - b. Sélectionnez tous les comptes de l'unité d'organisation.
 - c. Choisissez Déplacer.
-  **Note**

Cette étape doit être effectuée dans la AWS Organizations console car AWS Control Tower ne possède pas de fonctionnalité Move.
3. Accédez à l'unité d'organisation imbriquée dans AWS Control Tower et enregistrez-la ou réenregistrez-la. Tous les comptes de l'unité d'organisation imbriquée seront inscrits.
 - Si vous avez créé l'unité d'organisation dans AWS Control Tower, réenregistrez-la.
 - Si vous avez créé l'unité d'organisation dans AWS Organizations, enregistrez l'unité d'organisation pour la première fois.
 4. Une fois vos comptes déplacés et inscrits, supprimez l'unité d'organisation de premier niveau vide, soit depuis la AWS Organizations console, soit depuis la console AWS Control Tower.

Contrôles préalables à l'enregistrement des unités d'exploitation imbriquées

Pour garantir l'enregistrement réussi de vos comptes Nested OUs et de leurs comptes membres, AWS Control Tower effectue une série de vérifications préalables. Ces mêmes prévérifications sont effectuées lors de l'enregistrement d'une unité d'organisation de premier niveau ou d'une unité d'organisation imbriquée. Pour plus d'informations, consultez la section [Causes courantes d'échec lors de l'enregistrement ou du réenregistrement](#).

- Si tous les précontrôles sont réussis, AWS Control Tower commence à enregistrer automatiquement votre unité d'organisation.
- Si l'une des vérifications préalables échoue, AWS Control Tower arrête le processus d'enregistrement et vous fournit une liste des éléments à corriger avant que vous puissiez enregistrer votre unité d'organisation.

Nested OUs et rôles

AWS Control Tower déploie le `AWSControlTowerExecution` rôle sur les comptes relevant de l'unité d'organisation cible et sur tous les comptes OUs imbriqués sous l'unité d'organisation cible, même si votre intention est d'enregistrer uniquement l'unité d'organisation cible. Ce rôle donne à tout utilisateur du compte de gestion des autorisations d'administrateur sur tout compte doté de ce `AWSControlTowerExecution` rôle. Le rôle peut être utilisé pour effectuer des actions qui seraient normalement interdites par les contrôles d'AWS Control Tower.

Vous pouvez supprimer ce rôle des comptes non inscrits que vous n'avez pas l'intention d'inscrire. Si vous supprimez ce rôle, vous ne pouvez pas enregistrer le compte auprès d'AWS Control Tower, ni enregistrer le parent immédiat OUs, sauf si vous restaurez le rôle sur le compte. Pour supprimer le `AWSControlTowerExecution` rôle d'un compte, vous devez être connecté sous le `AWSControlTowerExecution` rôle, car aucun autre responsable IAM n'est autorisé à supprimer des rôles gérés par AWS Control Tower.

Pour plus d'informations sur la façon de restreindre l'accès aux rôles, consultez la section [Conditions facultatives relatives à vos relations de confiance en matière de rôles](#).

Que se passe-t-il lors de l'enregistrement et du réenregistrement de Nested OUs et de comptes

Lorsque vous enregistrez ou réenregistrez une unité d'organisation imbriquée, AWS Control Tower inscrit tous les comptes non inscrits de l'unité d'organisation cible et met à jour tous les comptes inscrits. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

AWS Control Tower exécute les tâches suivantes

- Ajoute le `AWSControlTowerExecution` rôle à tous les comptes non inscrits dans cette unité d'organisation et à tous les comptes non inscrits dans son imbriqué. OUs
- Enregistre les comptes de membres qui ne sont pas inscrits.
- Réinscrit les comptes des membres inscrits.
- Crée un identifiant IAM Identity Center pour les comptes de membres nouvellement inscrits.
- Met à jour les comptes des membres inscrits existants pour refléter les modifications de votre zone de landing zone.
- Met à jour les contrôles configurés pour cette unité d'organisation et ses comptes membres.

Considérations relatives à l'enregistrement des unités d'organisation imbriquées

- Vous ne pouvez pas enregistrer une UO sous l'UO principale (UO de sécurité).
- Nested OUs doit être enregistré séparément.
- Vous ne pouvez pas enregistrer une UO si son UO parent n'est pas enregistrée.
- Vous ne pouvez pas enregistrer une UO à moins que toutes les unités situées OUs plus haut dans l'arborescence n'aient été enregistrées avec succès à un moment ou à un autre (certaines ont peut-être été supprimées).
- Vous pouvez enregistrer une UO située sous une UO supérieure dérivée, mais cette action ne répare pas cette dérive.

Limites de l'UO imbriquée

- OUs peut être niché à un maximum de 5 niveaux de profondeur sous la racine.
- Les unités imbriquées OUs sous l'unité d'organisation cible doivent être enregistrées ou réenregistrées séparément.
- Si l'unité d'organisation cible se situe au niveau 2 ou inférieur dans la hiérarchie, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'une unité d'organisation de niveau supérieur, les contrôles préventifs activés au niveau supérieur OUs sont automatiquement appliqués à cette unité d'organisation et à tous les niveaux OUs inférieurs.
- Les échecs d'enregistrement de l'unité organisationnelle ne se propagent pas dans l'arborescence hiérarchique. Vous pouvez consulter les détails relatifs aux états de Nested OUs sur la page de détails de l'unité organisationnelle du parent.
- Les échecs d'enregistrement de l'unité organisationnelle ne se propagent pas dans l'arborescence hiérarchique.
- AWS Control Tower ne modifie pas les paramètres de votre VPC pour les comptes nouveaux ou existants.

Imbriqué OUs et conformité

Depuis la console AWS Control Tower, vous pouvez consulter OUs les comptes non conformes sur la page Organisation, afin de comprendre la conformité à plus grande échelle.

Considérations relatives à la conformité pour Nested OUs et les comptes

- La conformité d'une unité d'organisation n'est pas déterminée en fonction de la conformité de l'unité OUs imbriquée en dessous.
- L'état de conformité d'un contrôle est calculé pour tous les éléments OUs sur lesquels le contrôle est activé, y compris les éléments imbriqués. OUs Consultez [l'état de conformité d'AWS Control Tower pour OUs et les comptes](#).
- Une unité d'organisation est considérée comme non conforme uniquement si ses comptes ne le sont pas, quelle que soit la position de l'unité d'organisation dans la hiérarchie des unités d'organisation.
- Si une UO imbriquée n'est pas conforme, son UO parent n'est pas automatiquement considérée comme non conforme.
- Sur la page de détail de l'unité d'organisation ou de détail du compte, vous pouvez consulter la liste des ressources non conformes qui peuvent être à l'origine du statut de non-conformité de vos comptes OUs ou de vos comptes.

Imbriqué OUs et dérive

Dans certaines situations, la dérive peut empêcher l'enregistrement de nested. OUs

Attentes en matière de dérive et d'imbrication OUs

- Vous pouvez activer les commandes sur les parents OUs dérivés, mais pas sur les parents dérivés directement OUs.
- Vous êtes autorisé à activer les commandes de détection dans une unité d'organisation dérivée, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une unité d'organisation dérivée de haut niveau.
- Les contrôles obligatoires ne sont activés OUs qu'au niveau supérieur. Les contrôles obligatoires sont ignorés lorsque vous enregistrez une unité d'organisation imbriquée.
- Un contrôle obligatoire protège les AWS Config ressources ; par conséquent, ce contrôle doit être dans un état non dérivé pour être enregistré comme imbriqué. OUs En cas de dérive, AWS Control Tower bloque l'enregistrement de Nested OUs.
- Si l'unité d'organisation de niveau supérieur est en dérive, le contrôle qui protège les AWS Config ressources peut être en dérive. Dans ce cas, AWS Control Tower bloque toute action nécessitant la création ou la mise à jour de AWS Config ressources, y compris l'application de contrôles de détection.

Imbriqué OUs et commandes

Lorsque vous activez un contrôle sur une unité d'organisation enregistrée, les contrôles préventifs et de détection ont des comportements différents. Les contrôles proactifs imbriqués OUs se comportent de la même manière que les contrôles de détection.

Contrôles préventifs

- Des contrôles préventifs sont appliqués sur Nested. OUs
- Des contrôles préventifs obligatoires sont appliqués à tous les comptes relevant de l'UO et de ses comptes imbriqués. OUs
- Les contrôles préventifs concernent tous les comptes OUs et sont intégrés à l'unité d'organisation cible, même si ces comptes ne OUs sont pas enregistrés.

Detective et contrôles proactifs

- Nested OUs n'hérite pas automatiquement des contrôles de détection ou proactifs ; ceux-ci doivent être activés séparément.
- Les contrôles Detective et proactifs ne sont déployés que sur les comptes enregistrés dans les régions opérationnelles de votre zone d'atterrissage.

États de contrôle et héritage activés

Vous pouvez consulter les contrôles hérités pour chaque unité d'organisation sur la page de détails de l'unité d'organisation.

Tip

Vous pouvez utiliser l'héritage de contrôle pour vous aider à respecter le quota SCP d'une unité d'organisation. Par exemple, vous pouvez activer un contrôle au niveau de l'unité d'organisation supérieure d'une hiérarchie d'unités d'organisation, au lieu de l'activer directement pour une unité d'organisation imbriquée.

Statut hérité

- Le statut Hérité indique que le contrôle est activé uniquement par héritage et qu'il n'a pas été appliqué directement à l'unité d'organisation.

- Le statut **Activé** signifie que le contrôle est appliqué sur cette unité d'organisation, quel que soit son état sur une autre unité d'organisation OUs.
- Le statut **Failed** signifie que le contrôle n'est pas appliqué sur cette unité d'organisation, quel que soit son état sur une autre OUs.

Note

Le statut **Inherited** indique que le contrôle a été appliqué à une UO située plus haut dans l'arborescence et qu'il est appliqué sur cette UO, mais il n'a pas été ajouté directement à cette UO.

Si votre zone d'atterrissage n'est pas la version actuelle

Chaque ligne du tableau des contrôles activés représente un contrôle activé sur une unité d'organisation individuelle.

Nested OUs et la racine

La racine n'est pas une unité d'organisation et elle ne peut pas être enregistrée ou réenregistrée. Vous ne pouvez pas non plus créer de comptes directement à la racine. La racine ne peut pas être non conforme ou présenter un état de cycle de vie, tel qu'elle est enregistrée ou en dérive.

Cependant, la racine est le conteneur de premier niveau pour tous les comptes et OUs. Dans le contexte de nested OUs, il s'agit du nœud sous lequel tous les autres OUs sont imbriqués.

Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower

Un moyen efficace d'intégrer plusieurs AWS comptes existants dans AWS Control Tower consiste à étendre la gouvernance par AWS Control Tower à l'ensemble d'une unité organisationnelle (UO).

Pour activer la gouvernance d'AWS Control Tower sur une unité d'organisation existante créée avec ses comptes AWS Organizations, enregistrez l'unité d'organisation auprès de votre zone d'accueil AWS Control Tower. Vous pouvez enregistrer un compte OUs contenant jusqu'à 1 000 comptes. Si

une unité d'organisation contient plus de 1 000 comptes, vous ne pouvez pas l'enregistrer dans AWS Control Tower.

Lorsque vous enregistrez une UO, les comptes de ses membres sont inscrits dans la zone de landing zone AWS Control Tower. Ils sont régis par les contrôles qui s'appliquent à leur unité d'organisation.

À partir de la version 4.0 de Landing Zone, vous pouvez activer directement les commandes sur une unité d'organisation. Les contrôles Detective nécessitent un enregistrement AWS Config, qui peut être activé en enregistrant l'unité d'organisation ou en activant l'enregistrement AWS Config sur l'unité d'organisation. S'inscrire ou l'activer `AWSControlTowerBaseline`. Activer l'enregistrement AWS Config sera activé `ConfigBaseline`. Pour plus d'informations, consultez [Types de lignes de base](#) et [Le guide de référence d'AWS Control Tower Controls](#).

Note

Si vous ne possédez pas encore de zone d'atterrissage AWS Control Tower, commencez par configurer une zone d'atterrissage, soit dans une nouvelle organisation créée par AWS Control Tower, soit dans une AWS Organizations organisation existante. Pour plus de détails sur la configuration d'une zone d'atterrissage, consultez [Commencer à utiliser AWS Control Tower](#).

Qu'arrive-t-il à mes comptes lorsque j'enregistre mon unité d'organisation ?

AWS Control Tower a besoin d'une autorisation pour établir un accès fiable entre vous AWS CloudFormation et en votre nom, afin de AWS CloudFormation pouvoir déployer automatiquement votre stack AWS Organizations sur les comptes de votre organisation.

- Le `AWSControlTowerExecution` rôle est ajouté à tous les comptes dont le statut est Non inscrit.
- Les contrôles obligatoires sont activés par défaut sur votre unité d'organisation et sur tous ses comptes lorsque vous enregistrez votre unité d'organisation.

Inscription partielle des comptes après l'enregistrement d'une UO

Il est possible d'enregistrer une unité d'organisation avec succès, mais il se peut que certains comptes ne soient pas enregistrés. Si tel est le cas, ces comptes ne répondent pas à certaines des conditions requises pour l'inscription. Si l'inscription d'un compte dans le cadre du processus d'enregistrement de l'unité d'organisation échoue, le statut du compte sur la page des comptes

indique que l'inscription a échoué. Vous pouvez également voir des informations de compte sur la page de votre UO, telles que 4 sur 5, dans le champ des comptes.

Par exemple, si vous voyez 4 sur 5, cela signifie que votre unité d'organisation possède 5 comptes au total, dont 4 se sont inscrits avec succès, mais qu'un compte n'a pas pu être inscrit pendant le processus d'enregistrement de l'unité d'organisation. Vous pouvez choisir Re-Register OU pour intégrer les comptes à l'inscription, une fois que vous vous êtes assuré qu'ils répondent aux conditions d'inscription.

Conditions requises pour l'enregistrement d'une UO par les utilisateurs IAM

Votre identité Gestion des identités et des accès AWS (IAM) (utilisateur ou rôle) ou votre identité d'utilisateur IAM Identity Center doit être incluse dans le portefeuille Account Factory approprié lorsque vous effectuez l'opération Register OU, même si vous disposez déjà des Admin autorisations. Dans le cas contraire, la création des produits approvisionnés échouera lors de l'enregistrement. L'échec se produit car AWS Control Tower s'appuie sur les informations d'identification de l'utilisateur IAM ou sur l'identité de l'utilisateur IAM Identity Center lors de l'enregistrement d'une unité d'organisation.

Le portefeuille correspondant est celui créé par AWS Control Tower, appelé AWS Control Tower Account Factory Portfolio. Pour y accéder, sélectionnez Service Catalog > Account Factory > AWS Control Tower Account Factory Portfolio. Sélectionnez ensuite l'onglet Groupes, rôles et utilisateurs pour afficher votre identité IAM ou IAM Identity Center. Pour plus d'informations sur la façon d'accorder l'accès, consultez [la documentation de AWS Service Catalog](#).

Enregistrer une UO existante

Dans la console AWS Control Tower, sur la page Organisation, vous pouvez consulter tous les comptes OUs et comptes de votre organisation dans une hiérarchie, y compris ceux OUs qui sont enregistrés auprès d'AWS Control Tower et ceux qui ne le sont pas.

En général, les zones non enregistrées OUs ont été créées en AWS Organizations, et elles ne sont régies par aucune autre zone d'atterrissage. Vous pouvez enregistrer des comptes existants OUs contenant jusqu'à 1 000 comptes. Si une unité d'organisation contient plus de 1 000 comptes, vous ne pouvez pas l'enregistrer dans AWS Control Tower.

Pour enregistrer une unité d'organisation existante depuis la console

1. Connectez-vous à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>.

2. Dans le menu de navigation du volet gauche, sélectionnez Organisation.
3. Sur la page Organisation, sélectionnez le bouton radio à côté de l'unité d'organisation que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez Enregistrer l'unité organisationnelle dans le menu déroulant Actions en haut à droite, ou sélectionnez le nom de l'unité d'organisation afin de consulter la page de détails de l'unité organisationnelle correspondante.
4. Sur la page des détails de l'unité d'organisation, en haut à droite, vous pouvez sélectionner Enregistrer l'unité d'organisation dans le menu déroulant Actions.

Le processus d'enregistrement prend au moins 10 minutes pour étendre la gouvernance à l'unité d'organisation, et jusqu'à 2 minutes supplémentaires pour chaque compte supplémentaire.

Pour enregistrer une unité d'organisation existante auprès de APIs

Pour enregistrer une unité d'organisation existante auprès de l'AWS Control Tower APIs, vous pouvez appeler l'EnableBaselineAWSControlTowerBaselineAPI avec le `baselineIdentifier` champ. Pour plus d'informations, consultez [Enregistrer une unité d'organisation AWS Control Tower APIs uniquement auprès](#) de.

Résultats de l'enregistrement d'une UO existante

Une fois que vous avez enregistré une unité d'organisation existante, le `AWSControlTowerExecution` rôle permet à AWS Control Tower d'étendre la gouvernance à ses comptes individuels. Des barrières de sécurité sont appliquées et les informations relatives aux activités du compte sont communiquées à vos comptes d'audit et de journalisation.

Les autres résultats incluent les suivants :

- `AWSControlTowerExecution` permet l'audit par le compte d'audit AWS Control Tower.
- `AWSControlTowerExecution` vous aide à configurer la journalisation de votre organisation, de sorte que tous les journaux de chaque compte soient envoyés au compte de journalisation.
- `AWSControlTowerExecution` garantit que les contrôles AWS Control Tower que vous avez sélectionnés s'appliquent automatiquement à chaque compte individuel de votre compte OUs, ainsi qu'à chaque nouveau compte que vous créez dans AWS Control Tower.

Pour une unité d'organisation enregistrée, vous pouvez fournir des rapports de conformité et de sécurité basés sur les fonctionnalités d'audit et de journalisation intégrées par les contrôles d'AWS Control Tower. Vos équipes de sécurité et de conformité peuvent vérifier que toutes les exigences

sont satisfaites et qu'aucune dérive organisationnelle ne s'est produite. Pour plus d'informations sur la dérive, consultez [Déterminez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#).

Note

Une situation inhabituelle peut se produire lorsque les écrans AWS Control Tower OUs et leurs comptes sont associés. Si vous avez créé un compte dans une unité organisationnelle enregistrée, puis que vous déplacez ce compte inscrit dans une autre unité d'organisation non enregistrée, en particulier si vous avez l'habitude de AWS Organizations déplacer le compte, vous pouvez voir le résultat « 1 sur 0 » comptes sur la page de détails de votre unité d'organisation. En outre, vous avez peut-être créé un autre compte non inscrit dans cette unité d'organisation non enregistrée. S'il existe un compte non enregistré, la console peut indiquer « 1 sur 1 » pour l'unité d'organisation. Il semblerait que le compte unique (nouvellement créé) soit inscrit, mais en réalité ce n'est pas le cas. Vous devez enregistrer le nouveau compte.

Création d'une nouvelle UO

Voici comment créer une UO ou une UO imbriquée dans AWS Control Tower.

Pour créer une nouvelle unité d'organisation dans AWS Control Tower

1. Accédez à la page Organisation.
2. Sélectionnez Créer une unité organisationnelle dans le menu déroulant Créer des ressources en haut à droite.
3. Spécifiez un nom dans le champ Nom de l'unité d'organisation.
4. Dans le menu déroulant de l'unité d'organisation parent, vous pouvez voir la hiérarchie des unités enregistrées OUs. Sélectionnez une unité d'organisation parent pour la nouvelle unité d'organisation que vous créez.
5. Choisissez Ajouter.

Tip

Pour ajouter une UO imbriquée en moins d'étapes, sélectionnez le nom de l'UO parent indiqué dans le tableau de la page Organisation, consultez la page UO de cette UO parent,

puis choisissez Ajouter une UO dans le menu déroulant Actions en haut à droite. La nouvelle UO est automatiquement créée sous la forme d'une UO imbriquée sous l'UO que vous avez sélectionnée.

 Note

Si votre zone de landing zone n'est pas à jour, vous verrez une liste plate au lieu d'une hiérarchie dans le menu déroulant. Même si votre zone d'atterrissage inclut des unités imbriquées OUs, vous ne verrez pas les unités d'organisation L5 dans la liste déroulante, car vous ne pouvez pas créer de nouvelle unité d'organisation sous une unité d'organisation de niveau 5. Pour plus d'informations sur Nested OUs in AWS Control Tower, consultez [Imbriqués OUs dans AWS Control Tower](#).

Supprimer une UO

AWS Control Tower prend en charge des actions de console distinctes pour désenregistrer une unité d'organisation et pour supprimer une unité d'organisation.

La suppression d'une UO est définitive. Elle ne peut pas être annulée.

Considérations

- L'UO doit être vide de comptes pour que les opérations de suppression et de désenregistrement aboutissent.
- Toutes les commandes facultatives doivent être supprimées de l'unité d'organisation.
- Vous devez désenregistrer l'UO avant de la supprimer.
- Vous pouvez supprimer une unité d'organisation d'AWS Control Tower en la désenregistrant, sans la supprimer.

Pour supprimer une unité d'organisation d'AWS Control Tower

1. Connectez-vous à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
2. Accédez à la page Organisation.

3. Sélectionnez le nom de l'unité d'organisation pour afficher la page de détails de l'unité d'organisation et assurez-vous que tous les comptes sont supprimés de l'unité d'organisation.
4. Également sur la page des détails de l'unité d'organisation, assurez-vous que toutes les commandes facultatives sont supprimées de l'unité d'organisation.
5. Retournez à la page Organisation et sélectionnez le bouton radio à côté de l'unité d'organisation.
6. Sélectionnez Désenregistrer l'unité organisationnelle dans le menu déroulant Actions en haut à droite.
7. Arrêtez-vous ici si vous ne souhaitez pas supprimer complètement l'unité d'organisation, mais uniquement pour la désenregistrer d'AWS Control Tower. Pour supprimer complètement l'unité d'organisation, passez à l'étape suivante.
8. Pour continuer, sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant Actions en haut à droite.

Vous devez attendre que le processus de désinscription soit terminé avant de pouvoir désenregistrer une autre unité d'organisation.

Note

Pour supprimer des comptes gérés par AWS Control Tower, vous pouvez accéder à Account Factory depuis le volet de navigation de gauche de la console AWS Control Tower. Pour supprimer des comptes dans l'unité d'organisation qui ne sont pas gérés par AWS Control Tower, accédez à la AWS Organizations console.

[Pour annuler l'enregistrement d'une UO par programmation, appelez l'API. `DisableBaseline`](#)

Causes courantes d'échec lors de l'enregistrement ou du réenregistrement

En général, lorsque vous enregistrez ou réenregistrez une unité d'organisation, tous les comptes de cette unité d'organisation sont inscrits dans AWS Control Tower. Cependant, il est possible que l'inscription de certains comptes échoue, même si l'unité d'organisation dans son ensemble est correctement enregistrée. Dans ces cas, vous devez résoudre l'échec de la vérification préalable lié au compte, puis essayer de réinscrire ce compte ou cette unité d'organisation.

Si l'enregistrement (ou le réenregistrement) d'une unité d'organisation ou de l'un de ses comptes membres échoue, AWS Control Tower renvoie des messages d'erreur pour les comptes membres concernés. Vous pouvez consulter les messages d'erreur sur la page des détails de l'unité d'organisation, où un tableau regroupe les prévérifications et les messages d'erreur du compte. Si

une opération d'enregistrement de l'unité d'organisation échoue, le tableau affiche tous les messages d'erreur pour tous les comptes de l'unité d'organisation. Si nécessaire, vous pouvez également consulter les messages d'erreur sur la page des détails du compte pour chaque compte.

Vous pouvez éventuellement télécharger un fichier contenant un rapport détaillé indiquant les prévérifications qui n'ont pas été validées, pour une analyse hors ligne. Vous pouvez terminer le téléchargement en cliquant sur le bouton Télécharger, qui apparaît en haut à droite de la zone d'enregistrement.

Cette section répertorie les types d'erreurs que vous pouvez recevoir en cas d'échec des vérifications préalables et indique comment les corriger.

Erreur de zone d'atterrissage

- La zone d'atterrissage n'est pas prête

Réinitialisez votre zone d'atterrissage actuelle ou mettez-la à jour avec la dernière version.

Erreurs de l'UO

- Dépasse le nombre maximum de SCPs

Vous avez peut-être dépassé la limite des politiques de contrôle des services (SCPs) par unité d'organisation, ou vous avez peut-être atteint un autre quota. Une limite de 5 SCPs par unité d'organisation s'applique à toutes les personnes OUs présentes dans la zone de landing de votre AWS Control Tower. Si vous avez SCPs plus que le quota autorisé, vous devez supprimer ou combiner les SCPs.

- Conflit SCPs

L'existant SCPs peut être appliqué à l'unité d'organisation ou au compte, ce qui empêche AWS Control Tower d'enregistrer le compte. Vérifiez la politique appliquée SCPs qui pourrait empêcher le fonctionnement d'AWS Control Tower. Assurez-vous de vérifier ceux SCPs qui sont hérités du OUs niveau supérieur de la hiérarchie.

- Dépasse le quota défini pour les piles

Le quota du stack set a peut-être été dépassé. Si vous avez plus d'instances que le quota ne le permet, vous devez supprimer certaines instances de pile. Pour plus d'informations, consultez la section sur [AWS CloudFormation les quotas](#) dans le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

- Dépasse la limite du compte

AWS Control Tower limite chaque UO à 1 000 comptes lors de l'enregistrement.

Erreurs liées au compte

- Contrôles préalables empêchés sur les comptes

Un SCP existant sur l'unité d'organisation empêche AWS Control Tower d'effectuer des vérifications préalables sur les comptes des membres de l'unité d'organisation. Pour résoudre cet échec de pré-vérification, mettez à jour ou supprimez le SCP de l'unité d'organisation.

- Erreur d'adresse e-mail

L'adresse e-mail que vous avez spécifiée pour le compte n'est pas conforme aux normes de dénomination. Voici l'expression régulière (regex) qui indique quels caractères sont autorisés : `[A-Z0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]+`

- Enregistreur de configuration ou canal de diffusion activé

Le compte peut disposer d'un enregistreur AWS Config de configuration ou d'un canal de diffusion existant. Vous devez les supprimer ou les modifier AWS CLI dans toutes les AWS régions où le compte de gestion AWS Control Tower a régi les ressources, avant que vous ne puissiez créer un compte.

- STS désactivé

AWS Security Token Service (AWS STS) peut être désactivé dans le compte. AWS Les points de terminaison STS doivent être activés dans les comptes de toutes les régions prises en charge par AWS Control Tower.

- Conflit avec le centre d'identité IAM

La région d'origine d'AWS Control Tower n'est pas la même que la région AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center). Si le centre d'identité IAM est déjà configuré, la région d'origine d'AWS Control Tower doit être identique à la région du centre d'identité IAM.

- Sujet SNS contradictoire

Le compte possède un nom de rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que AWS Control Tower doit utiliser. AWS Control Tower crée des ressources (telles que des rubriques SNS) portant des noms spécifiques. Si ces noms sont déjà utilisés, la configuration d'AWS Control Tower échoue. Cette situation peut se produire si vous réutilisez un compte précédemment inscrit dans AWS Control Tower.

- Compte suspendu détecté

Ce compte a été suspendu. Il ne peut pas être inscrit dans AWS Control Tower. Supprimez le compte de cette unité d'organisation et réessayez.

- L'utilisateur IAM ne figure pas dans le portefeuille

Ajoutez l'utilisateur Gestion des identités et des accès AWS (IAM) au portefeuille Service Catalog avant d'enregistrer votre unité d'organisation. Cette erreur concerne uniquement le compte de gestion.

- Le compte ne répond pas aux prérequis

Le compte ne répond pas aux conditions requises pour l'inscription au compte. Par exemple, il se peut que le compte ne comporte pas les rôles et les autorisations nécessaires pour l'inscrire dans AWS Control Tower. Les instructions pour ajouter un rôle sont disponibles dans [Ajoutez manuellement le rôle IAM requis à un rôle existant Compte AWS et inscrivez-le](#).

Pour rappel, elle AWS CloudTrail est automatiquement activée sur tous vos AWS comptes lorsque vous les inscrivez dans AWS Control Tower. Si cette option CloudTrail est activée sur un compte avant l'inscription, vous risquez de subir une double facturation, sauf si vous la désactivez CloudTrail avant de commencer le processus d'inscription.

Mettre à jour les organisations

Le moyen le plus rapide de mettre à jour une unité organisationnelle (UO) ou de mettre à jour plusieurs comptes au sein d'une UO consiste à effectuer l'une des actions suivantes :

- Réenregistrez l'UO si elle `AWSControlTowerBaseline` est activée.
- Réinitialisez les lignes de base activées ou réinitialisez les commandes activées si `AWSControlTowerBaseline` ce n'est pas le cas.

Quand mettre à jour AWS Control Tower OUs et ses comptes

Lorsque vous effectuez une mise à jour de la zone d'atterrissage, vous devez mettre à jour vos comptes inscrits afin d'appliquer de nouveaux contrôles à ces comptes.

- Vous pouvez mettre à jour tous les comptes d'une unité d'organisation à l'aide de l'option Réenregistrement ou Réinitialisation.

- Si plusieurs unités d'organisation sont enregistrées dans votre zone de landing zone, réenregistrez-les ou réinitialisez-les toutes OUs pour mettre à jour tous vos comptes.
- Pour mettre à jour un seul compte, vous pouvez effectuer la mise à jour depuis la console AWS Control Tower ou sélectionner l'option Mettre à jour le produit provisionné AWS Service Catalog si elle AWSControl TowerBaseline est activée sur le compte. Consultez [Mettre à jour le compte dans la console](#).

Mettre à jour plusieurs comptes dans la même unité d'organisation

Répétez ces étapes pour chaque unité d'organisation de votre organisation AWS Control Tower, si vous devez mettre à jour tous vos comptes et OUs.

Pour mettre à jour plusieurs comptes dans une unité d'organisation, en une seule action

1. Connectez-vous à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>.
2. Dans le menu de navigation du volet gauche, sélectionnez Organisation.
3. Sur la page Organisation, choisissez n'importe quelle unité d'organisation pour afficher la page de détails de l'unité d'organisation.
4. Si cette option AWSControl TowerBaseline est activée sur l'unité d'organisation, sélectionnez Réenregistrer l'unité d'organisation sous Actions. S'il n' AWSControlTowerBaseline est pas activé sur l'unité d'organisation, sélectionnez Réinitialiser la ligne de base AWS Config sous Actions pour réinitialiser la ligne de base activée, sélectionnez les contrôles activés et Réinitialiser le contrôle dans la section « Contrôles activés » pour réinitialiser les contrôles activés.

Vous pouvez également sélectionner n'importe quel compte dont l'état de mise à jour est disponible, puis choisir Mettre à jour le compte, pour autant de comptes que nécessaire.

Que se passe-t-il lors du réenregistrement

Lorsque vous réenregistrez une UO :

- Le champ État indique si le compte est actuellement inscrit auprès d'AWS Control Tower (inscrit), s'il n'a jamais été inscrit (Non inscrit) ou si l'inscription a échoué précédemment (échec de l'inscription).
- Lorsque vous réenregistrez l'unité d'organisation, le AWSControlTowerExecution rôle est ajouté à tous les comptes ayant le statut Non inscrit ou Échec de l'inscription.

- AWS Control Tower crée un identifiant d'authentification unique (IAM Identity Center) pour les nouveaux comptes inscrits.
- Les comptes inscrits sont réinscrits dans AWS Control Tower.
- La dérive des contrôles préventifs appliqués à l'unité d'organisation est corrigée, car les SCPs sont renvoyés à leurs définitions par défaut.
- Tous les comptes sont mis à jour pour refléter les derniers changements de zone d'atterrissage.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [À propos de l'inscription de comptes existants](#).

Tip

Lorsque vous réenregistrez une unité d'organisation, ou lorsque vous mettez à jour la version de votre zone d'atterrissage et que vous mettez à jour plusieurs comptes de membres, vous pouvez voir un message d'échec mentionnant le StackSet- AWSControl TowerExecutionRole. Cela peut échouer StackSet dans le compte de gestion car le rôle AWSControlTowerExecutionIAM existe déjà dans tous les comptes de membres inscrits. Ce message d'erreur est un comportement attendu, et il peut être ignoré.

Mettre à jour un seul compte

Note

La mise à disposition, la mise à jour et la personnalisation d'un compte unique doivent cibler une unité organisationnelle (UO) AWSControl TowerBaseline activée. Si l'unité organisationnelle n'est pas AWSControl TowerBaseline activée, vous pouvez activer l'inscription automatique du compte ou utiliser `ResetEnabledBaseline` et encore `ResetEnabledControl APIs EnabledControls` sur cette `EnabledBaselines` unité d'organisation pour inscrire des comptes. Pour plus de détails sur AWSControlTowerBaseline, voir : [Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO](#).

Vous pouvez mettre à jour des comptes AWS Control Tower individuels dans la console AWS Control Tower ou dans la console Service Catalog.

Pour mettre à jour un seul compte dans la console AWS Control Tower, consultez [Mettre à jour le compte dans la console](#).

Pour mettre à jour un seul compte dans AWS Service Catalog

1. Accédez à AWS Service Catalog.
2. Dans le menu de navigation du volet gauche, choisissez Provisioned products.
3. Sur la page Produits approvisionnés, sélectionnez le bouton radio à côté du produit approvisionné que vous souhaitez mettre à jour.
4. Dans le coin supérieur droit, choisissez le menu déroulant Actions pour mettre à jour.

Pour en savoir plus sur la mise à jour dans AWS Service Catalog, consultez [Mettre à jour le produit fourni dans Service Catalog](#) la section « [Mise à jour des produits](#) » dans le Guide de l'administrateur du Service Catalog.

Transférer un compte vers une autre organisation

Vous pouvez transférer un compte de membre inscrit à AWS Control Tower vers une autre AWS Organizations organisation.

Conditions préalables

- Le compte doit être inscrit à AWS Control Tower dans l'organisation source. En d'autres termes, le compte est soumis à des bases de référence, à des contrôles proactifs ou à des contrôles de détection.
- Le compte doit avoir été créé au moins 4 jours avant le transfert.
- Vous devez avoir accès au compte de gestion des organisations source et de destination.

Étape 1 : désinscrire le compte auprès d'AWS Control Tower

Avant de transférer le compte, vous devez désactiver toutes les ressources AWS Control Tower qui lui sont directement appliquées. Le compte peut continuer à hériter des contrôles préventifs.

Si vous utilisez Auto Enroll

Déplacez le compte vers l'un des emplacements suivants :

- La racine de l'organisation
- Une UO non gérée

- Avec Landing Zone 4.0 ou version ultérieure, une unité d'organisation sur laquelle seuls les contrôles préventifs sont activés

Si vous n'utilisez pas Auto Enroll

Les méthodes ci-dessous sont également disponibles si vous utilisez l'inscription automatique.

- Pour les comptes dotés de la base de référence AWS Control Tower and Backup, choisissez Unmanage dans la console AWS Control Tower. Vous pouvez également mettre fin au produit fourni à l'aide du AWS Service Catalog APIs ou de la console.
- Pour les comptes dotés de la ligne de base AWS Config, désactivez la ligne de base Config sur l'unité d'organisation ou déplacez le compte en root et utilisez l'DisableBaselineAPI.

Étape 2 : Transférer le compte à l'organisation de destination

Une fois que toutes les lignes de base et tous les contrôles AWS Control Tower appliqués au compte, autres que les contrôles préventifs, ont été désactivés, terminez le transfert.

1. Depuis le compte de gestion de l'organisation de destination, envoyez une invitation au compte membre.
2. Acceptez l'invitation depuis le compte membre.
3. À partir du compte de gestion de l'organisation de destination, déplacez le compte vers l'unité d'organisation souhaitée.

Pour obtenir des instructions sur le processus de migration, consultez la section [Migration de AWS comptes vers une autre organisation](#) dans le guide de l'AWS Organizations utilisateur.

Étape 3 : enregistrer le compte dans l'organisation de destination

Une fois le compte enregistré dans l'organisation de destination, inscrivez-le dans AWS Control Tower.

- Si l'inscription automatique est activée dans la zone de landing d'AWS Control Tower qui régit l'organisation de destination, AWS Control Tower applique automatiquement les lignes de base et les contrôles au compte.

- Si vous n'utilisez pas Auto Enroll dans l'organisation de destination, inscrivez manuellement le compte dans AWS Control Tower. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [À propos de l'inscription de comptes existants](#).

Considérations supplémentaires

Période d'attente

Les comptes créés via Account Factory AWS Organizations ou Account Factory doivent dater d'au moins 4 jours avant que vous puissiez les transférer ou les supprimer d'une organisation. Pour plus d'informations, consultez la section [Suppression d'un compte membre d'une organisation](#) dans le Guide de AWS Organizations l'utilisateur.

AWS Limites de l'agrégateur Config

Lorsque vous transférez plusieurs comptes, vous pouvez atteindre la limite de AWS Config pour le nombre maximum de comptes ajoutés ou supprimés par semaine pour tous les agrégateurs (1 000). Pour demander une augmentation de limite, consultez la section [Limites du service AWS Config](#). Vous pouvez également passer à la version 4.0 de landing zone, qui utilise un agrégateur de configuration lié à un service. Pour plus de détails, consultez la section [Mises à jour de la AWS configuration dans la version 4.0 de la zone d'atterrissage](#).

Accès au compte membre

Les comptes non inscrits n'ont aucun `AWSControlTowerExecution` rôle. Lorsque vous désactivez la ligne de base Config ou AWS Control Tower, AWS Control Tower supprime son rôle d'exécution et ajoute `leOrganizationsAccountAccessRole`. Vous pouvez utiliser ce rôle pour accepter une invitation pour l'organisation de destination.

Lorsque le compte est inscrit dans l'organisation de destination, le `AWSControlTowerExecution` rôle est créé. Ce rôle remplace le nouveau compte de gestion `OrganizationsAccountAccessRole` et lui fait confiance.

AWS Service Catalog et inscription automatique

L'inscription automatique n'agit pas sur les ressources du AWS Service Catalog. Tous les produits approvisionnés par Account Factory restent dans le compte de gestion même si les comptes sous-jacents ne sont pas enregistrés. Pour résilier ces produits provisionnés dans le compte de gestion, consultez la section [Supprimer des produits provisionnés](#) dans le Guide de l'utilisateur du AWS Service Catalog. Tous les plans AFC (Account Factory Customization) restent dans le compte.

Services intégrés

AWS Control Tower est un service qui s'appuie sur d'autres AWS services pour vous aider à configurer un environnement bien conçu. Ce chapitre fournit un bref aperçu de ces services, y compris des informations de configuration concernant les services sous-jacents et leur fonctionnement dans AWS Control Tower.

[Pour plus d'informations sur la façon de mesurer un environnement bien architecturé, découvrez l'outil Well-Architected AWS](#) . Consultez également le [Guide de l'environnement cloud de gestion et de gouvernance](#).

Rubriques

- [AWS Options de sauvegarde disponibles](#)
- [Déployez des environnements avec CloudFormation](#)
- [Surveillez les événements avec CloudTrail](#)
- [Surveillez les ressources et les services avec CloudWatch](#)
- [Gérez les configurations des ressources avec AWS Config](#)
- [Gérer les autorisations pour les entités avec IAM](#)
- [AWS Key Management Service](#)
- [Exécutez des fonctions de calcul sans serveur avec Lambda](#)
- [Gérez les comptes via AWS Organizations](#)
- [Stockez des objets avec Amazon S3](#)
- [Surveillez votre environnement avec Security Hub CSPM](#)
- [Provisionner des comptes via AWS Service Catalog](#)
- [Suivez les alertes via Amazon Simple Notification Service](#)
- [Créez des applications distribuées avec AWS Step Functions](#)

AWS Options de sauvegarde disponibles

AWS Backup vous permet de créer un plan de sauvegarde pour la zone de landing de votre AWS Control Tower. Vous pouvez intégrer un flux de travail de sauvegarde et de restauration des données directement dans votre zone de landing zone. Le plan de sauvegarde inclut des règles prédéfinies,

telles que les jours de rétention, la fréquence des sauvegardes et la période pendant laquelle la sauvegarde a lieu. Pour plus d'informations, consultez [AWS Backup et AWS Control Tower](#).

Déployez des environnements avec CloudFormation

CloudFormation vous permet de créer et de provisionner des déploiements AWS d'infrastructure de manière prévisible et répétée. Il vous aide à tirer parti AWS des produits pour créer des applications hautement fiables, hautement évolutives et rentables dans le cloud sans vous soucier de la création et de la configuration de l' AWS infrastructure sous-jacente. CloudFormation vous permet d'utiliser un fichier modèle pour créer et supprimer un ensemble de ressources en une seule unité (une pile). Pour plus d'informations, consultez le [AWS CloudFormation guide de l'utilisateur](#).

AWS Control Tower utilise des CloudFormation stacksets pour appliquer des contrôles sur les comptes. Pour plus d'informations sur la manière dont CloudFormation AWS Control Tower fonctionne ensemble, consultez [Créez AWS Control Tower des ressources avec AWS CloudFormation](#).

Surveillez les événements avec CloudTrail

AWS Control Tower se configure AWS CloudTrail pour permettre une journalisation et un audit centralisés. Le compte de gestion peut ainsi consulter les actions administratives et les événements du cycle de vie des comptes membres. CloudTrail

CloudTrail vous aide à surveiller votre AWS environnement dans le cloud en conservant un historique des appels d' AWS API pour vos comptes. Par exemple, vous pouvez identifier les utilisateurs et les comptes qui ont fait appel AWS APIs aux services compatibles CloudTrail, l'adresse IP source à partir de laquelle les appels ont été effectués et l'heure à laquelle les appels ont eu lieu. Vous pouvez CloudTrail intégrer des applications à l'aide de l'API, automatiser la création de traces pour votre organisation, vérifier l'état de vos pistes et contrôler la manière dont les administrateurs activent et désactivent la CloudTrail connexion. Pour plus d'informations, consultez le [AWS CloudTrail guide de l'utilisateur](#).

Surveillez les ressources et les services avec CloudWatch

Amazon CloudWatch fournit une solution de surveillance fiable, évolutive et flexible que vous pouvez commencer à utiliser en quelques minutes. Vous n'avez plus besoin de régler, gérer et

redimensionner vos propres systèmes et infrastructures de surveillance. Pour plus d'informations, consultez le [guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon](#).

Pour plus d'informations sur la façon dont Amazon CloudWatch travaille avec AWS Control Tower, consultez [Monitoring](#).

Gérez les configurations des ressources avec AWS Config

AWS Config fournit une vue détaillée des ressources associées à votre AWS compte, notamment de leur configuration, de leur relation entre elles et de l'évolution des configurations et de leurs relations au fil du temps. Pour plus d'informations, consultez le Guide du développeur [AWS Config](#).

AWS Config les ressources mises en service par AWS Control Tower sont automatiquement `aws-control-tower` étiquetées avec une valeur `demanded-by-control-tower`.

Pour plus d'informations sur la façon dont AWS Config les ressources sont surveillées et enregistrées dans AWS Control Tower, ainsi que sur la façon dont elles sont facturées, consultez [Surveillez l'évolution des ressources avec AWS Config](#).

AWS Control Tower utilise AWS Config Rules pour implémenter des contrôles de détection. Pour plus d'informations, consultez [À propos des contrôles dans AWS Control Tower](#).

Intégration d'AWS Config dans la Control Tower Landing Zone 4.0

Agrégateur de configuration lié à un service (SLCA)

AWS Control Tower implémente désormais un agrégateur de configuration lié au service (SLCA) dans le cadre de la Landing Zone 4.0+. Cette modification représente une amélioration significative de la manière dont les données AWS Config sont agrégées et gérées au sein de votre organisation.

Principaux changements

Déploiement d'un nouvel agrégateur de configuration lié à un service

- Un agrégateur de configuration lié à un service est déployé dans le compte d'intégration AWS Config que vous avez désigné.
- Pour les clients existants, ce sera votre compte d'audit
- Pour les nouveaux clients, il s'agira du compte indiqué dans le `config.accountId` champ du manifeste

Administrateur délégué

- Le compte agrégateur AWS Config devient l'administrateur délégué d'AWS Config
- AWS Control Tower configure automatiquement les paramètres d'administration délégués
- Cela permet une gestion centralisée d'AWS Config dans l'ensemble de votre organisation

Migration depuis les anciens agrégateurs

Lors de la mise à niveau vers Landing Zone 4.0 :

- L'agrégateur d'organisations du compte de gestion sera supprimé.
- L'agrégateur de comptes du compte d'audit sera supprimé.
- Ils sont remplacés par le nouvel agrégateur de configuration lié au service dans le compte d'agrégateur d'intégration AWS Config.

Agrégation de données améliorée

L'agrégateur de configuration lié au service fournit des fonctionnalités améliorées pour l'agrégation des données de configuration :

- Peut agréger les données de n'importe quel enregistreur AWS Config de votre organisation
- Inclut des données provenant de comptes non gérés par Control Tower
- Fournit une vue complète des éléments de configuration au sein de votre organisation
- Prend en charge des contrôles périmétriques de données améliorés

Importantes considérations

Configuration de l'administrateur délégué

- AWS Control Tower utilisera le compte indiqué dans votre manifeste pour l'intégration d'AWS Config
- Ce compte sera automatiquement configuré en tant qu'administrateur délégué
- Aucune action supplémentaire n'est requise de la part des clients pour cette configuration
- Pour les clients existants, votre ancien compte d'intégration Security Roles (compte d'audit) sera configuré en tant que compte agrégateur central AWS Config lors de la mise à niveau de Landing Zone 4.0

Champ d'agrégation des données

- L'agrégateur de configuration lié au service peut agréger les données de configuration provenant de :
 - Comptes gérés par Control Tower
 - Comptes non gérés par Control Tower
 - Tout compte doté d'un enregistreur Config actif dans votre organisation

Contrôles d'accès

- L'accès aux données agrégées est géré par le biais de politiques IAM
- Le compte agrégateur central AWS Config dispose d'un accès centralisé à toutes les données agrégées
- Les comptes membres gèrent leurs enregistreurs AWS Config individuels

Bonnes pratiques

Sélection du compte Config Central Aggregator

- Choisissez un compte dédié à la surveillance de la sécurité et de la conformité
- Assurez-vous que les contrôles d'accès appropriés sont en place
- Envisagez d'utiliser un compte d'audit ou de sécurité existant

Gestion des données

- Passez régulièrement en revue les données de configuration agrégées
- Mettre en œuvre des politiques de rétention appropriées
- Surveillez l'état de l'enregistreur AWS Config sur l'ensemble des comptes

Impact de la migration

Lors de la mise à niveau vers Landing Zone 4.0 :

Avant la migration

- Documenter les règles et les agrégateurs AWS Config existants

- Passez en revue les modèles d'accès aux données AWS Config actuels
- Planifiez toutes les mises à jour nécessaires de la politique IAM

Pendant la migration

- Les anciens agrégateurs AWS Config seront automatiquement supprimés
- L'agrégateur de configuration lié au service sera déployé
- L'administrateur délégué sera configuré

Après la migration

- Vérifiez que l'agrégateur de configuration lié au service fonctionne correctement
- Confirmer l'agrégation des données provenant des comptes des membres
- Mettez à jour les outils de surveillance et de reporting selon les besoins

Gérer les autorisations pour les entités avec IAM

Gestion des identités et des accès AWS (IAM) est un AWS service permettant de contrôler l'accès à d'autres AWS services. Avec IAM, vous pouvez gérer de manière centralisée les utilisateurs, les informations d'identification de sécurité, telles que les clés d'accès et les autorisations, qui désignent les AWS ressources auxquelles vos utilisateurs et applications ont accès.

Lorsque vous configurez votre zone de landing zone, un certain nombre de groupes peuvent être créés AWS IAM Identity Center automatiquement, si vous sélectionnez IAM comme fournisseur d'identité. Ces groupes disposent d'ensembles d'autorisations qui sont des politiques d'autorisation prédéfinies par IAM. Vos utilisateurs finaux peuvent également utiliser IAM pour définir l'étendue des autorisations accordées aux utilisateurs IAM et aux autres entités au sein des comptes membres.

Gestion des identités et des accès AWS (IAM) simplifie la façon dont vous gérez l'accès aux AWS comptes et aux applications professionnelles. Vous pouvez contrôler l'accès à l'IAM Identity Center et les autorisations des utilisateurs sur tous vos AWS comptes dans AWS Control Tower.

Pour plus d'informations, consultez le [AWS IAM Identity Center guide de l'utilisateur](#).

Si vous êtes basé dans un pays Région AWS qui ne prend pas en charge l'IAM, vous pouvez faire appel à un autre fournisseur d'identité pour configurer et gérer manuellement vos propres utilisateurs et groupes.

AWS Key Management Service

AWS Key Management Service (AWS KMS) vous permet de créer et de contrôler des clés qui protègent vos données. AWS Control Tower vous permet éventuellement de chiffrer vos données à l'aide de clés de AWS KMS chiffrement. Pour plus d'informations à ce sujet AWS KMS, consultez le [guide du développeur AWS KMS](#).

Pour plus d'informations sur la configuration des AWS KMS clés avec AWS Control Tower, consultez la section [Configuration facultative AWS KMS des clés](#).

Exécutez des fonctions de calcul sans serveur avec Lambda

Avec AWS Lambda, vous pouvez exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveurs. Vous pouvez exécuter du code pour de nombreux types d'applications ou de services principaux, sans nécessiter de frais d'administration supplémentaires. Lorsque vous téléchargez votre code, Lambda peut exécuter et dimensionner le code avec une haute disponibilité. Vous pouvez configurer votre code pour qu'il se déclenche automatiquement à partir d'autres AWS services, ou vous pouvez l'appeler directement depuis n'importe quelle application Web ou mobile.

Par exemple, certains rôles dans le compte d'audit AWS Control Tower peuvent être assumés par programmation, afin que vous puissiez consulter d'autres comptes à l'aide de Lambda. Vous pouvez également utiliser les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower pour déclencher des fonctions Lambda.

Gérez les comptes via AWS Organizations

AWS Organizations est un service de gestion de comptes qui vous permet de consolider plusieurs AWS comptes au sein d'une organisation que vous créez et gérez de manière centralisée. Avec Organizations, vous pouvez créer des comptes membres et inviter des comptes existants à rejoindre votre organisation. Vous pouvez organiser ces comptes en groupes et joindre des contrôles basés sur des stratégies. Pour plus d'informations, consultez le [AWS Organizations guide de l'utilisateur](#).

Dans AWS Control Tower, Organizations permet de gérer de manière centralisée la facturation, de contrôler l'accès, la conformité et la sécurité, et de partager les ressources entre vos AWS comptes membres. Les comptes sont regroupés en groupes logiques, appelés unités organisationnelles (OUs). Pour plus d'informations sur les Organizations, consultez le [Guide de AWS Organizations l'utilisateur](#).

AWS Control Tower utilise les éléments suivants OUs :

- Root : conteneur parent pour tous les comptes et tous les autres comptes OUs de votre zone de landing zone.
- Sécurité — Cette unité d'organisation contient le compte d'archivage du journal, le compte d'audit et les ressources qu'ils possèdent.
- Sandbox — Cette unité d'organisation est créée lorsque vous configurez votre zone de landing zone. Il contient, ainsi que OUs les autres enfants de votre zone de landing zone, vos comptes de membre. Il s'agit des comptes auxquels vos utilisateurs finaux accèdent pour travailler sur les AWS ressources.

Note

Vous pouvez en ajouter d'autres OUs dans votre zone de landing zone via la console AWS Control Tower sur la page Organizational units.

Considérations

OUs créés par le biais d'AWS Control Tower peuvent être soumis à des contrôles. OUs créé en dehors d'AWS Control Tower ne le peut pas, par défaut. Vous pouvez toutefois les enregistrer OUs. Une fois que vous avez enregistré une unité d'organisation, vous pouvez appliquer des contrôles à celle-ci et à ses comptes. Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'une UO, consultez [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#).

Stockez des objets avec Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est une solution de stockage sur Internet. Vous pouvez utiliser Amazon S3 pour stocker et récupérer n'importe quelle quantité de données, n'importe quand et depuis n'importe quel emplacement sur le Web. Toutes ces tâches peuvent être réalisées à partir de l'interface Web simple et intuitive de AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service](#).

Lorsque vous configurez votre zone de destination, un compartiment Amazon S3 est créé dans votre compte d'archive de journaux pour contenir tous les journaux de tous les comptes de votre zone de destination.

Surveillez votre environnement avec Security Hub CSPM

AWS Control Tower est intégré à AWS Security Hub CSPM au moyen de la norme Security Hub CSPM appelée Service-Managed Standard : AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez [la norme Security Hub](#).

Provisionner des comptes via AWS Service Catalog

AWS Service Catalog permet aux administrateurs informatiques de créer, de gérer et de distribuer des portefeuilles de produits approuvés aux utilisateurs finaux, qui ont ensuite accès aux produits dont ils ont besoin sur un portail personnalisé. Les produits typiques incluent les serveurs, les bases de données, les sites Web ou les applications déployés à l'aide de AWS ressources.

Vous pouvez contrôler les utilisateurs qui ont accès à des produits spécifiques, ce qui vous permet de faire respecter les normes commerciales de l'organisation, de gérer le cycle de vie des produits et d'aider les utilisateurs à trouver et à lancer des produits en toute confiance. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'administrateur du Service Catalog](#).

Dans AWS Control Tower, vos administrateurs cloud centraux et vos utilisateurs finaux peuvent créer des comptes personnalisés dans votre zone de landing zone à l'aide de AWS Service Catalog produits appelés plans personnalisés. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[étape 2. Créez le AWS Service Catalog produit](#).

Vous pouvez interagir avec les comptes AWS Control Tower via la AWS Service Catalog console et APIs. Pour de plus amples informations, consultez [Interagissez avec les comptes AWS Control Tower depuis AWS Service Catalog](#).

AWS Control Tower peut également utiliser le Service Catalog APIs pour automatiser davantage le provisionnement et la mise à jour des comptes. Pour plus de détails, consultez [le guide du AWS Service Catalog développeur](#).

Suivez les alertes via Amazon Simple Notification Service

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) est un service Web qui permet aux applications, aux utilisateurs finaux et aux appareils d'envoyer et de recevoir des notifications instantanément depuis le cloud. Pour plus d'informations, consultez le [Guide du développeur Amazon Simple Notification Service](#).

AWS Control Tower utilise Amazon SNS pour envoyer des alertes programmatiques aux adresses e-mail de votre compte de gestion et de votre compte d'audit. Ces alertes vous aident à prévenir la dérive dans votre zone d'atterrissage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Déectez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#).

Nous utilisons également Amazon Simple Notification Service pour envoyer des notifications de conformité depuis AWS Config.

 Tip

L'un des meilleurs moyens de recevoir les notifications de conformité du contrôle AWS Control (sur votre compte d'audit) est de vous abonner à `AggregateConfigurationNotifications`. Il s'agit d'un service qui vous aide à contrôler la conformité. Il vous fournit des données réelles sur AWS Config les règles qui ne sont pas conformes. AWS Config gère automatiquement la liste des comptes de votre unité d'organisation.

Vous devez vous abonner manuellement, par e-mail ou par tout autre type d'abonnement autorisé par le réseau social. Le relevé `arn:aws:sns:homeregion:account:aws-controltower-AggregateSecurityNotifications` mène à votre compte d'audit.

Créez des applications distribuées avec AWS Step Functions

AWS Step Functions facilite la coordination des composants des applications distribuées sous la forme d'une série d'étapes dans un flux de travail visuel. Vous pouvez rapidement créer et exécuter des machines d'état pour effectuer les étapes de votre application de façon fiable et scalable. Pour plus d'informations, consultez le Guide du développeur [AWS Step Functions](#).

Gestion des identités et des accès dans AWS Control Tower

Pour effectuer n'importe quelle opération dans votre zone de landing zone, telle que la mise en service de comptes dans Account Factory ou la création de nouvelles unités organisationnelles (OUs) dans la console AWS Control Tower, vous pouvez soit Gestion des identités et des accès AWS (IAM) soit vous AWS IAM Identity Center demander de vous authentifier en tant qu'utilisateur approuvé. AWS Par exemple, si vous utilisez la console AWS Control Tower, vous authentifiez votre identité en fournissant vos AWS informations d'identification, telles que fournies par votre administrateur.

Une fois que vous avez authentifié votre identité, IAM contrôle votre accès AWS à un ensemble défini d'autorisations sur un ensemble spécifique d'opérations et de ressources. Si vous êtes administrateur de compte, vous pouvez utiliser IAM pour contrôler l'accès des autres utilisateurs IAM aux ressources associées à votre compte.

Rubriques

- [Authentification](#)
- [Contrôle d'accès](#)
- [Travailler avec AWS IAM Identity Center et AWS Control Tower](#)
- [Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos ressources AWS Control Tower](#)
- [Empêchez l'usurpation d'identité entre services](#)
- [Utilisation de politiques basées sur l'identité \(politiques IAM\) pour AWS Control Tower](#)

Authentification

Vous avez accès à AWS n'importe lequel des types d'identités suivants :

- **AWS utilisateur root du compte** : lorsque vous créez un AWS compte pour la première fois, vous devez disposer d'une identité qui donne un accès complet à tous les AWS services et ressources du compte. Cette identité est appelée utilisateur root du AWS compte. Vous avez accès à cette identité lorsque vous vous connectez avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes, y compris pour les tâches administratives. Adhérez plutôt à la [meilleure pratique qui consiste à utiliser l'utilisateur root uniquement pour créer votre premier utilisateur IAM Identity Center \(recommandé\) ou utilisateur IAM \(ce n'est pas une bonne pratique dans la plupart des cas d'utilisation\)](#). Ensuite, mettez en sécurité les informations d'identification

de l'utilisateur racine et utilisez-les uniquement pour effectuer certaines tâches de gestion des comptes et des services. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Quand se connecter en tant qu'utilisateur root](#).

- Utilisateur IAM : un utilisateur [IAM](#) est une identité au sein de votre AWS compte dotée d'autorisations spécifiques et personnalisées. Vous pouvez utiliser les informations d'identification de l'utilisateur IAM pour vous connecter à des AWS pages Web sécurisées telles que la console de AWS gestion, les forums de AWS discussion ou le centre de AWS support. AWS les meilleures pratiques recommandent de créer un utilisateur IAM Identity Center au lieu d'un utilisateur IAM, car le risque de sécurité augmente lorsque vous créez un utilisateur IAM doté d'informations d'identification à long terme.

Si vous devez créer un utilisateur IAM dans un certain but, outre les informations d'identification, vous pouvez générer des clés d'accès pour chaque utilisateur IAM. Vous pouvez utiliser ces touches lorsque vous appelez des AWS services par programmation, soit par le biais de l'une des nombreuses SDKs touches, soit à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI). Les outils SDK et CLI utilisent les clés d'accès pour signer de façon cryptographique votre demande. Si vous n'utilisez pas d'AWS outils, vous devez signer vous-même la demande. AWS Control Tower prend en charge Signature Version 4, un protocole permettant d'authentifier les demandes d'API entrantes. Pour plus d'informations sur l'authentification des demandes, voir [Processus de signature de la version 4](#) de Signature dans la référence AWS générale.

- Rôle IAM : un [rôle IAM](#) est une identité IAM que vous pouvez créer dans votre compte et qui dispose d'autorisations spécifiques. Un rôle IAM est similaire à un utilisateur IAM en ce sens qu'il s'agit d'une AWS identité et qu'il possède des politiques d'autorisation qui déterminent ce que l'identité peut et ne peut pas faire. AWS En revanche, au lieu d'être associé de manière unique à une personne, un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. En outre, un rôle ne dispose pas d'informations d'identification standard à long terme comme un mot de passe ou des clés d'accès associées. Au lieu de cela, lorsque vous adoptez un rôle, il vous fournit des informations d'identification de sécurité temporaires pour votre session de rôle. Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :
 - Accès utilisateur fédéré : au lieu de créer un utilisateur IAM, vous pouvez utiliser des identités existantes provenant du Directory Service répertoire des utilisateurs de votre entreprise ou d'un fournisseur d'identité Web. C'est ce que l'on appelle les utilisateurs fédérés. AWS attribue un rôle à un utilisateur fédéré lorsque l'accès est demandé par le biais d'un fournisseur d'identité. Pour plus d'informations sur les utilisateurs fédérés, consultez [Utilisateurs fédérés et rôles](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- **AWS accès au service** — Un rôle de service est un rôle IAM qu'un service suppose d'effectuer des actions sur votre compte en votre nom. Lorsque vous configurez certains environnements de AWS service, vous devez définir le rôle que le service doit assumer. Ce rôle de service doit inclure toutes les autorisations requises pour que le service puisse accéder aux AWS ressources dont il a besoin. Les rôles de service varient d'un service à un service, mais nombre d'entre eux vous permettent de choisir vos autorisations, tant que vous respectez les exigences documentées pour le service en question. Les rôles de service fournissent un accès uniquement au sein de votre compte et ne peuvent pas être utilisés pour accorder l'accès à des services dans d'autres comptes. Vous pouvez créer, modifier et supprimer un rôle de service depuis IAM. Par exemple, vous pouvez créer un rôle qui autorise Amazon Redshift à accéder à un compartiment Amazon S3 en votre nom, puis à charger les données de ce compartiment dans un cluster Amazon Redshift. Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'un rôle pour déléguer des autorisations à un AWS service](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
- **Applications exécutées sur Amazon EC2** : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer les informations d'identification temporaires pour les applications qui s'exécutent sur une instance Amazon EC2 et qui envoient des requêtes CLI AWS ou API. AWS Cela est préférable au stockage des clés d'accès dans l'instance Amazon EC2. Pour attribuer un AWS rôle à une instance Amazon EC2 et le mettre à la disposition de toutes ses applications, vous devez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance Amazon EC2 d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- L'authentification des utilisateurs d'IAM Identity Center sur le portail utilisateur d'IAM Identity Center est contrôlée par le répertoire que vous avez connecté à IAM Identity Center. Toutefois, l'autorisation accordée aux AWS comptes accessibles aux utilisateurs finaux depuis le portail utilisateur est déterminée par deux facteurs :
 - Qui a obtenu l'accès à ces AWS comptes dans la console AWS IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez la section [Accès par authentification unique](#) dans le guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.
 - Quel niveau d'autorisations a été accordé aux utilisateurs finaux dans la console AWS IAM Identity Center pour leur permettre l'accès approprié à ces AWS comptes. Pour plus d'informations, consultez la section [Ensembles d'autorisations](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Contrôle d'accès

Pour créer, mettre à jour, supprimer ou répertorier des ressources AWS Control Tower, ou d'autres AWS ressources dans votre zone de landing zone, vous devez disposer d'autorisations pour effectuer l'opération et d'autorisations pour accéder aux ressources correspondantes. En outre, pour effectuer l'opération par programmation, vous avez besoin de clés d'accès rapide valides.

Les sections suivantes décrivent comment gérer les autorisations pour AWS Control Tower :

Rubriques

- [Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos ressources AWS Control Tower](#)
- [Utilisation de politiques basées sur l'identité \(politiques IAM\) pour AWS Control Tower](#)

Travailler avec AWS IAM Identity Center et AWS Control Tower

Dans AWS Control Tower, l'IAM Identity Center permet aux administrateurs cloud centraux et aux utilisateurs finaux de gérer l'accès à plusieurs AWS comptes et applications professionnelles. Par défaut, AWS Control Tower utilise ce service pour configurer et gérer l'accès aux comptes créés via Account Factory, sauf si vous avez sélectionné l'option permettant de gérer vous-même votre identité et votre contrôle d'accès.

Pour plus d'informations sur la sélection d'un fournisseur d'identité, consultez [Conseils relatifs à l'IAM Identity Center](#).

Pour un bref didacticiel expliquant comment configurer les utilisateurs et les autorisations de votre IAM Identity Center dans AWS Control Tower, vous pouvez visionner cette vidéo (6:23). Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo de la configuration du centre d'identité AWS IAM dans AWS Control Tower.](#)

À propos de la configuration d'AWS Control Tower avec IAM Identity Center

Lors de la configuration initiale d'AWS Control Tower, seuls l'utilisateur root et les utilisateurs IAM disposant des autorisations appropriées peuvent ajouter des utilisateurs IAM Identity Center. Toutefois, une fois que les utilisateurs finaux ont été ajoutés au groupe AWSAccountFactory, ils peuvent créer de nouveaux utilisateurs IAM Identity Center à l'aide de l'assistant Account Factory.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Provisionner et gérer des comptes avec Account Factory](#).

Si vous choisissez la valeur par défaut recommandée, AWS Control Tower configure votre zone de landing zone avec un répertoire préconfiguré qui vous aide à gérer les identités des utilisateurs et l'authentification unique, afin que vos utilisateurs disposent d'un accès fédéré entre les comptes. Lorsque vous configurez votre zone de landing zone, ce répertoire par défaut est créé pour contenir les groupes d'utilisateurs et les ensembles d'autorisations.

Note

Vous pouvez déléguer l'administration de AWS IAM Identity Center votre organisation à un compte autre que le compte de gestion, en utilisant la fonctionnalité d'administrateur délégué d'IAM Identity Center. Si vous choisissez d'utiliser cette fonctionnalité, sachez que les administrateurs autorisés à gérer l'appartenance à un groupe peuvent également gérer les groupes assignés au compte de gestion. Pour plus d'informations, consultez ce billet de blog intitulé [Getting started with AWS SSO Delegated Administration](#)

Groupes d'utilisateurs, rôles et ensembles d'autorisations

Les groupes d'utilisateurs gèrent les rôles spécialisés définis dans vos comptes partagés. Les rôles établissent des jeux d'autorisations qui sont liés entre eux. Tous les membres d'un groupe héritent des jeux d'autorisations, ou rôles, associés à ce groupe. Vous pouvez créer d'autres groupes pour les utilisateurs finaux de vos comptes membres. De cette façon, vous pouvez personnaliser l'affectation des rôles en n'affectant que ceux qui sont nécessaires aux tâches spécifiques effectuées par un groupe.

Les ensembles d'autorisations disponibles couvrent un large éventail d'exigences d'autorisation utilisateur distinctes, telles que l'accès en lecture seule, l'accès administratif à AWS Control Tower et l'accès au Service Catalog. Ces ensembles d'autorisations permettent à vos utilisateurs finaux de créer rapidement leurs propres AWS comptes dans votre zone de landing zone, conformément aux directives de votre entreprise.

Pour obtenir des conseils sur la planification des allocations d'utilisateurs, de groupes et d'autorisations, consultez [Recommandations pour la configuration de groupes, de rôles et de politiques](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce service dans le contexte d'AWS Control Tower, consultez les rubriques suivantes du guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.

- Pour ajouter des utilisateurs, veuillez consulter [Ajouter des utilisateurs](#).
- Pour ajouter des utilisateurs à des groupes, veuillez consulter [Ajouter des utilisateurs aux groupes](#).
- Pour modifier les propriétés de l'utilisateur, veuillez consulter la section [Modifier les propriétés d'un utilisateur](#).
- Pour ajouter un groupe, consultez [Ajout de groupes](#).

 Warning

AWS Control Tower configure le répertoire de votre centre d'identité IAM dans votre région d'origine. Si vous configurez votre zone d'atterrissage dans une autre région, puis que vous accédez à la console IAM Identity Center, vous devez remplacer la région par votre région d'origine. Ne supprimez pas la configuration de votre centre d'identité IAM dans votre région d'origine.

Ce qu'il faut savoir sur les comptes IAM Identity Center et AWS Control Tower

Voici quelques informations utiles à connaître lorsque vous travaillez avec des comptes utilisateur IAM Identity Center dans AWS Control Tower.

- Si votre compte utilisateur AWS IAM Identity Center est désactivé, vous recevrez un message d'erreur lorsque vous tenterez de configurer de nouveaux comptes dans Account Factory. Vous pouvez réactiver votre utilisateur IAM Identity Center dans la console IAM Identity Center.
- Si vous spécifiez une nouvelle adresse e-mail utilisateur IAM Identity Center lorsque vous mettez à jour le produit provisionné associé à un compte vendu par Account Factory, AWS Control Tower crée un nouveau compte utilisateur IAM Identity Center. Le compte d'utilisateur créé précédemment n'est pas supprimé. Si vous préférez supprimer l'ancienne adresse e-mail de l'utilisateur IAM Identity Center d'AWS IAM Identity Center, consultez la section [Désactivation](#) d'un utilisateur.
- AWS IAM Identity Center a été [intégré à Azure Active Directory](#), et vous pouvez connecter votre Azure Active Directory existant à AWS Control Tower.

- Pour plus d'informations sur la manière dont le comportement d'AWS Control Tower interagit avec AWS IAM Identity Center et les différentes sources d'identité, consultez les [considérations relatives à la modification de votre source d'identité](#) dans la documentation d' AWS IAM Identity Center.

Groupes de centres d'identité IAM pour AWS Control Tower

AWS Control Tower propose des groupes préconfigurés pour organiser les utilisateurs qui effectuent des tâches spécifiques dans vos comptes. Vous pouvez ajouter des utilisateurs et les affecter à ces groupes directement dans IAM Identity Center. Cela permet de faire correspondre les jeux d'autorisations aux utilisateurs dans des groupes au sein de vos comptes. Pour obtenir les derniers conseils et les meilleures pratiques en matière de configuration de vos groupes, consultez la section [Meilleures pratiques](#) du guide de l'utilisateur d'IAM Identity Center.

Les groupes suivants sont créés lorsque vous configurez votre zone de landing zone.

AWSAccountUsine

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
Compte de gestion	AWSServiceCatalogE ndUserAccess	Ce groupe est uniquement utilisé dans ce compte pour approvisionner de nouveaux comptes à l'aide de Account Factory.

AWSServiceCatalogAdmins

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
Compte de gestion	AWSServiceCatalogA dminFullAccess	Ce groupe est uniquement utilisé dans ce compte pour apporter des modifications administratives à Account Factory. Les utilisateurs de ce groupe ne peuvent pas créer de nouveaux comptes s'ils ne font pas également partie du groupe AWSAccountFactory.

AWSControlTowerAdmins

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
Compte de gestion	AWSAdministratorAccess	Les utilisateurs de ce groupe dans ce compte sont les seuls à avoir accès à la console AWS Control Tower.
Compte d'archivage des journaux	AWSAdministratorAccess	Les utilisateurs ont un accès administrateur dans ce compte.
Compte d'audit	AWSAdministratorAccess	Les utilisateurs ont un accès administrateur dans ce compte.
Comptes de membres	AWSOrganizationsFullAccess	Les utilisateurs ont un accès complet aux Organizations dans ce compte.

AWSSecurityAuditPowerUsers

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
Compte de gestion	AWSPowerUserAccess	Les utilisateurs peuvent effectuer des tâches de développement d'applications et créer et configurer des ressources et des services qui prennent en charge le AWS développement d'applications avisées.
Compte d'archivage des journaux	AWSPowerUserAccess	Les utilisateurs peuvent effectuer des tâches de développement d'applications et créer et configurer des

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
		ressources et des services qui prennent en charge le AWS développement d'applications avisées.
Compte d'audit	AWSPowerUserAccess	Les utilisateurs peuvent effectuer des tâches de développement d'applications et créer et configurer des ressources et des services qui prennent en charge le AWS développement d'applications avisées.
Comptes de membres	AWSPowerUserAccess	Les utilisateurs peuvent effectuer des tâches de développement d'applications et créer et configurer des ressources et des services qui prennent en charge le AWS développement d'applications avisées.

AWS Security Auditeurs

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
Compte de gestion	AWSReadOnlyAccess	Les utilisateurs ont un accès en lecture seule à tous les AWS services et ressources de ce compte.
Compte d'archivage des journaux	AWSReadOnlyAccess	Les utilisateurs ont un accès en lecture seule à tous les

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
		AWS services et ressources de ce compte.
Compte d'audit	AWSReadOnlyAccess	Les utilisateurs ont un accès en lecture seule à tous les AWS services et ressources de ce compte.
Comptes de membres	AWSReadOnlyAccess	Les utilisateurs ont un accès en lecture seule à tous les AWS services et ressources de ce compte.

AWSLogArchiveAdmins

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
Compte d'archivage des journaux	AWSAdministratorAccess	Les utilisateurs ont un accès administrateur dans ce compte.

AWSLogArchiveViewers

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
Compte d'archivage des journaux	AWSReadOnlyAccess	Les utilisateurs ont un accès en lecture seule à tous les AWS services et ressources de ce compte.

AWSAuditAccountAdmins

Compte	Ensembles d'autorisations	Description
Compte d'audit	AWSAdministratorAccess	Les utilisateurs ont un accès administrateur dans ce compte.

Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos ressources AWS Control Tower

Chaque AWS ressource appartient à un Compte AWS, et les autorisations permettant de créer une ressource ou d'y accéder sont régies par des politiques d'autorisation. Un compte administrateur peut attacher des politiques d'autorisations à des identités IAM (c'est-à-dire des utilisateurs, des groupes et des rôles). Certains services (tels que AWS Lambda) permettent également d'associer des politiques d'autorisation aux ressources.

Note

Un administrateur de compte (ou utilisateur administrateur) est un utilisateur doté des privilèges d'administrateur. Pour plus d'informations, consultez [Bonnes pratiques IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Lorsque vous êtes chargé d'accorder des autorisations à un utilisateur ou à un rôle, vous devez connaître et suivre les utilisateurs et les rôles qui nécessitent des autorisations, les ressources pour lesquelles chaque utilisateur et chaque rôle nécessitent des autorisations, ainsi que les actions spécifiques qui doivent être autorisées pour exploiter ces ressources.

Rubriques

- [Ressources et opérations d'AWS Control Tower](#)
- [À propos de la propriété des ressources](#)
- [Gérez l'accès aux ressources](#)
- [Spécifiez les éléments de politique : actions, effets et principes](#)
- [Spécification de conditions dans une politique](#)

Ressources et opérations d'AWS Control Tower

Dans AWS Control Tower, la ressource principale est une zone d'atterrissage. AWS Control Tower prend également en charge un type de ressource supplémentaire, les contrôles, parfois appelés barrières de sécurité. Toutefois, pour AWS Control Tower, vous ne pouvez gérer les contrôles que dans le contexte d'une zone de landing zone existante. Les contrôles peuvent être considérés comme des sous-ressources.

Les ressources et sous-ressources de AWS sont associées à des noms de ressources Amazon uniques (ARNs), comme illustré dans l'exemple suivant.

AWS Control Tower fournit un ensemble d'opérations d'API destinées à fonctionner avec les ressources d'AWS Control Tower. Pour obtenir la liste des opérations disponibles, consultez AWS Control Tower [the AWS Control Tower API Reference](#).

Pour plus d'informations sur les CloudFormation ressources d'AWS Control Tower, consultez [le guide de AWS CloudFormation l'utilisateur](#).

À propos de la propriété des ressources

Le AWS compte possède les ressources créées dans le compte, quelle que soit la personne qui les a créées. Plus précisément, le propriétaire de la ressource est le AWS compte de l'[entité principale](#) (c'est-à-dire l'utilisateur Compte AWS root, un utilisateur IAM Identity Center, un utilisateur IAM ou un rôle IAM) qui authentifie la demande de création de ressource. Les exemples suivants illustrent comment cela fonctionne :

- Si vous utilisez les AWS informations d'identification de l'utilisateur root de votre AWS compte pour configurer une zone d'atterrissage, votre AWS compte est le propriétaire de la ressource.
- Si vous créez un utilisateur IAM dans votre AWS compte et que vous accordez l'autorisation de configurer une zone d'atterrissage à cet utilisateur, celui-ci peut configurer une zone d'atterrissage à condition que son compte réponde aux conditions requises. Cependant, votre AWS compte, auquel appartient l'utilisateur, possède la ressource de la zone d'atterrissage.
- Si vous créez un rôle IAM dans votre AWS compte avec les autorisations nécessaires pour configurer une zone d'atterrissage, toute personne habilitée à assumer ce rôle peut configurer une zone d'atterrissage. Votre AWS compte, auquel appartient le rôle, possède la ressource de la zone d'atterrissage.

Gérez l'accès aux ressources

Une politique d'autorisation décrit qui a accès à quoi. La section suivante explique les options disponibles pour créer des politiques d'autorisations.

Note

Cette section décrit l'utilisation de l'IAM dans le contexte d'AWS Control Tower. Elle ne fournit pas d'informations détaillées sur le service IAM. Pour une documentation complète sur IAM, consultez [Qu'est-ce que IAM ?](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la syntaxe et les descriptions des stratégies IAM, consultez [Référence de stratégie AWS IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques associées à une identité IAM sont appelées politiques basées sur l'identité (politiques IAM). Les stratégies attachées à une ressource sont appelées stratégies basées sur une ressource.

Note

AWS Control Tower prend uniquement en charge les politiques basées sur l'identité (politiques IAM).

Rubriques

- [À propos des politiques basées sur l'identité \(politiques IAM\)](#)
- [Création de rôles et attribution d'autorisations](#)
- [Politiques basées sur les ressources](#)

À propos des politiques basées sur l'identité (politiques IAM)

Vous pouvez attacher des politiques à des identités IAM. Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Associer une politique d'autorisations à un utilisateur ou à un groupe de votre compte : pour accorder à un utilisateur l'autorisation de créer une ressource AWS Control Tower, par exemple pour configurer une zone de landing zone, vous pouvez associer une politique d'autorisations à un utilisateur ou à un groupe auquel appartient l'utilisateur.

- Attacher une politique d'autorisations à un rôle (accorder des autorisations entre comptes) : vous pouvez attacher une politique d'autorisation basée sur une identité à un rôle IAM afin d'accorder des autorisations entre comptes. Par exemple, l'administrateur d'un AWS compte (compte A) peut créer un rôle qui accorde des autorisations entre comptes à un autre AWS compte (compte B), ou l'administrateur peut créer un rôle qui accorde des autorisations à un autre AWS service.
 1. L'administrateur du compte A crée un rôle IAM et associe une politique d'autorisation au rôle qui accorde des autorisations pour gérer les ressources du compte A.
 2. L'administrateur du compte A attache une politique de confiance au rôle. La politique indique que le compte B est le principal habilité à assumer ce rôle.
 3. En tant que principal, l'administrateur du compte B peut autoriser n'importe quel utilisateur du compte B à assumer ce rôle. En assumant le rôle, les utilisateurs du compte B peuvent créer ou accéder aux ressources du compte A.
 4. Pour accorder à un AWS service la capacité (autorisations) d'assumer le rôle, le principal que vous spécifiez dans la politique de confiance peut être un AWS service.

Création de rôles et attribution d'autorisations

Les rôles et les autorisations vous donnent accès aux ressources, dans AWS Control Tower et dans d'autres AWS services, y compris l'accès programmatique aux ressources.

Pour activer l'accès, ajoutez des autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles :

- Utilisateurs et groupes dans AWS IAM Identity Center :

Créez un jeu d'autorisations. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un jeu d'autorisations](#) du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center .

- Utilisateurs gérés dans IAM par un fournisseur d'identité :

Créez un rôle pour la fédération d'identité. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers \(fédération\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Utilisateurs IAM :

- Créez un rôle que votre utilisateur peut assumer. Suivez les instructions de la rubrique [Création d'un rôle pour un utilisateur IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- (Non recommandé) Attachez une politique directement à un utilisateur ou ajoutez un utilisateur à un groupe d'utilisateurs. Suivez les instructions de la rubrique [Ajout d'autorisations à un utilisateur \(console\)](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'IAM pour déléguer des autorisations, consultez [Gestion des accès](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

 Note

Lorsque vous configurez une zone de landing zone AWS Control Tower, vous aurez besoin d'un utilisateur ou d'un rôle associé AdministratorAccess à la politique gérée. (arn:aws:iam : :aws:policy/) AdministratorAccess

Pour créer un rôle pour une Service AWS (console IAM)

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Dans le volet de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles), puis Create role (Créer un rôle).
3. Pour Trusted entity (Entité de confiance), choisissez Service AWS.
4. Pour Service ou cas d'utilisation, choisissez un service, puis choisissez le cas d'utilisation. Les cas d'utilisation sont définis par le service pour inclure la politique d'approbation nécessaire au service.
5. Choisissez Suivant.
6. Pour Politiques d'autorisations, les options dépendent du cas d'utilisation que vous avez sélectionné :
 - Si le service définit les autorisations pour le rôle, il n'est pas possible de sélectionner les politiques d'autorisation.
 - Choisissez parmi un ensemble limité de politiques d'autorisation.
 - Choisissez parmi toutes les politiques d'autorisation.
 - Ne sélectionnez aucune politique d'autorisation, créez les politiques une fois le rôle créé, puis attachez-les au rôle.
7. (Facultatif) Définissez une [limite d'autorisations](#). Il s'agit d'une fonctionnalité avancée disponible pour les fonctions de service, mais pas pour les rôles liés à un service.
 - a. Ouvrez la section Définir une limite des autorisations et choisissez Utiliser une limite des autorisations pour contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle.

IAM inclut une liste des politiques AWS gérées et gérées par le client dans votre compte.

- b. Sélectionnez la politique à utiliser comme limite d'autorisations.
8. Choisissez Suivant.
9. Pour Nom du rôle, les options dépendent du service :
 - Si le service définit le nom du rôle, vous ne pouvez pas modifier le nom du rôle.
 - Si le service définit un préfixe pour le nom du rôle, vous pouvez saisir un suffixe facultatif.
 - Si le service ne définit pas le nom du rôle, vous pouvez le nommer.

 Important

Lorsque vous nommez un rôle, notez ce qui suit :

- Les noms de rôles doivent être uniques au sein du Compte AWS votre et ne peuvent pas être rendus uniques au cas par cas.

Par exemple, ne créez pas deux rôles nommés **PRODRÔLE** et **prodrole**. Lorsqu'un nom de rôle est utilisé dans une politique ou dans le cadre d'un ARN, le nom de rôle est sensible à la casse. Cependant, lorsqu'un nom de rôle apparaît aux clients dans la console, par exemple lors de la procédure d'ouverture de session, le nom de rôle est insensible à la casse.

- Vous ne pouvez pas modifier le nom du rôle après sa création, car d'autres entités pourraient y faire référence.

10. (Facultatif) Pour Description, saisissez la description du rôle.
11. (Facultatif) Pour modifier les cas d'utilisation et les autorisations du rôle, dans les sections Étape 1 : sélectionner les entités de confiance ou Étape 2 : ajouter des autorisations, sélectionnez Modifier.
12. (Facultatif) Pour identifier, organiser ou rechercher le rôle, ajoutez des identifications sous forme de paires clé-valeur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, consultez la section [Balises pour les Gestion des identités et des accès AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur d'IAM.
13. Passez en revue les informations du rôle, puis choisissez Create role (Créer un rôle).

Pour utiliser l'éditeur de politique JSON afin de créer une politique

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.

2. Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Politiques (Politiques).

Si vous sélectionnez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées s'affiche. Sélectionnez Mise en route.

3. En haut de la page, sélectionnez Créer une politique.
4. Dans la section Éditeur de politique, choisissez l'option JSON.
5. Saisissez ou collez un document de politique JSON. Pour de plus amples informations sur le langage de la stratégie IAM, consultez la référence de [politique JSON IAM](#).
6. Résolvez les avertissements de sécurité, les erreurs ou les avertissements généraux générés durant la [validation de la politique](#), puis choisissez Suivant.

 Note

Vous pouvez basculer à tout moment entre les options des éditeurs visuel et JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou si vous choisissez Suivant dans l'éditeur visuel, IAM peut restructurer votre politique afin de l'optimiser pour l'éditeur visuel. Pour plus d'informations, consultez la page [Restructuration de politique](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

7. (Facultatif) Lorsque vous créez ou modifiez une politique dans le AWS Management Console, vous pouvez générer un modèle de stratégie JSON ou YAML que vous pouvez utiliser dans les CloudFormation modèles.

Pour ce faire, dans l'éditeur de politiques, sélectionnez Actions, puis sélectionnez Générer CloudFormation un modèle. Pour en savoir plus CloudFormation, consultez la [référence aux types de Gestion des identités et des accès AWS ressources](#) dans le Guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

8. Lorsque vous avez fini d'ajouter des autorisations à la politique, choisissez Suivant.
9. Sur la page Vérifier et créer, tapez un Nom de politique et une Description (facultative) pour la politique que vous créez. Vérifiez les Autorisations définies dans cette politique pour voir les autorisations accordées par votre politique.
10. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées à la politique en associant les balises sous forme de paires clé-valeur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, consultez la section [Balises pour les Gestion des identités et des accès AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur d'IAM.
11. Choisissez Create policy (Créer une politique) pour enregistrer votre nouvelle politique.

Pour utiliser l'éditeur visuel afin de créer une politique

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.

2. Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Politiques (Politiques).

Si vous sélectionnez Politiques pour la première fois, la page Bienvenue dans les politiques gérées s'affiche. Sélectionnez Get started (Mise en route).

3. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
4. Dans la section Éditeur de politiques, recherchez la section Sélectionner un service, puis choisissez un Service AWS. Vous pouvez utiliser le menu Filtre ou la zone de recherche en haut de l'écran pour limiter les résultats dans la liste des services. Vous pouvez choisir un seul service par bloc d'autorisation de l'éditeur visuel. Pour accorder l'accès à plusieurs services, ajoutez de multiples blocs d'autorisation en sélectionnant Ajouter d'autres autorisations.
5. Dans Actions autorisées, choisissez les actions à ajouter à la politique. Vous pouvez choisir des actions de différentes manières :
 - Activez la case à cocher pour toutes les actions.
 - Choisissez Ajouter des actions pour saisir le nom d'une action spécifique. Vous pouvez utiliser un caractère générique (*) pour spécifier plusieurs actions.
 - Sélectionnez l'un des groupes de niveau Accès pour choisir toutes les actions pour le niveau d'accès (par exemple, Lecture, Écriture ou Liste).
 - Développez chacun des groupes de Niveaux d'accès pour choisir des actions individuelles.

Par défaut, la politique que vous créez autorise les actions que vous choisissez. Pour refuser les actions choisies, sélectionnez Switch to deny permissions (Basculer vers le refus des autorisations). [Le comportement par défaut d'IAM étant le refus](#), nous vous recommandons comme bonne pratique de sécurité de n'autoriser un utilisateur à accéder qu'aux actions et aux ressources nécessaires. Créez une instruction JSON pour refuser les autorisations uniquement si vous souhaitez remplacer une autorisation autorisée séparément par une autre déclaration ou politique. Nous vous recommandons de limiter le nombre de refus d'autorisation au minimum, car ils peuvent rendre la résolution des problèmes d'autorisation plus complexe.

6. Pour Ressources, si le service et les actions que vous avez sélectionnés lors des étapes précédentes ne prennent pas en charge le choix de [ressources spécifiques](#), toutes les ressources sont autorisées et vous ne pouvez pas modifier cette section.

Si vous avez choisi une ou plusieurs actions qui prennent en charge les [autorisations de niveau ressource](#), l'éditeur visuel affiche la liste de ces ressources. Vous pouvez alors développer Ressources pour spécifier les ressources de votre politique.

Vous pouvez spécifier des ressources de la manière suivante :

- Choisissez Ajouter ARNs pour spécifier les ressources en fonction de leur Amazon Resource Names (ARN). Vous pouvez utiliser l'éditeur visuel d'ARN ou la liste ARNs manuellement. Pour plus d'informations sur la syntaxe ARN, consultez [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur l'utilisation ARNs de l'Resourceélément d'une stratégie, voir [Éléments de stratégie IAM JSON : ressource](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.
 - Choisissez Toute ressource dans ce compte en regard d'une ressource pour accorder des autorisations à toutes les ressources de ce type.
 - Choisissez Toutes pour choisir toutes les ressources pour le service.
7. (Facultatif) Choisissez Demander des conditions – facultatif pour ajouter des conditions à la politique que vous créez. Des conditions limitent l'effet d'une instruction de politique JSON. Par exemple, vous pouvez spécifier qu'un utilisateur est autorisé à effectuer des actions sur les ressources uniquement si la demande de cet utilisateur se produit au cours d'une période spécifiée. Vous pouvez également utiliser des conditions couramment utilisées pour limiter l'authentification d'un utilisateur à l'aide d'un dispositif d'authentification multifactorielle (MFA). Ou vous pouvez exiger que la demande provienne d'une certaine plage d'adresses IP. Pour obtenir la liste de toutes les clés contextuelles que vous pouvez utiliser dans une condition de politique, consultez la section [Actions, ressources et clés de condition pour les AWS services](#) dans la référence d'autorisation de service.

Vous pouvez choisir des conditions de différentes manières :

- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les conditions couramment utilisées.
- Choisissez Ajouter une autre condition pour spécifier d'autres conditions. Choisissez la clé de condition, le qualificatif et l'opérateur de la condition, puis entrez une valeur. Pour ajouter plusieurs valeurs, choisissez Ajouter. Vous pouvez considérer que les valeurs sont connectées par un OR opérateur logique. Lorsque vous avez fini, choisissez Ajouter une condition.

Pour ajouter plusieurs conditions, choisissez de nouveau Ajouter une autre condition. Répétez l'opération si nécessaire. Chaque condition s'applique uniquement à ce bloc d'autorisation de

l'éditeur visuel. Toutes les conditions doivent être remplies pour que le bloc d'autorisation soit considérée comme réussi. En d'autres termes, considérez les conditions à connecter par un AND opérateur logique.

Pour plus d'informations sur l'élément Condition, voir [Éléments de politique IAM JSON : Condition](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

8. Pour ajouter d'autres blocs d'autorisation, choisissez Ajouter d'autres autorisations. Pour chaque bloc, répétez les étapes 2 à 5.

 Note

Vous pouvez basculer à tout moment entre les options des éditeurs visuel et JSON. Toutefois, si vous apportez des modifications ou si vous choisissez Suivant dans l'éditeur visuel, IAM peut restructurer votre politique afin de l'optimiser pour l'éditeur visuel. Pour plus d'informations, consultez la page [Restructuration de politique](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

9. (Facultatif) Lorsque vous créez ou modifiez une politique dans le AWS Management Console, vous pouvez générer un modèle de stratégie JSON ou YAML que vous pouvez utiliser dans les CloudFormation modèles.

Pour ce faire, dans l'éditeur de politiques, sélectionnez Actions, puis sélectionnez Générer CloudFormation un modèle. Pour en savoir plus CloudFormation, consultez la [référence aux types de Gestion des identités et des accès AWS ressources](#) dans le Guide de AWS CloudFormation l'utilisateur.

10. Lorsque vous avez fini d'ajouter des autorisations à la politique, choisissez Suivant.
11. Sur la page Vérifier et créer, tapez un Nom de politique et une Description (facultative) pour la politique que vous créez. Vérifiez les Autorisations définies dans cette politique pour vous assurer que vous les avez accordées comme prévu.
12. (Facultatif) Ajoutez des métadonnées à la politique en associant les balises sous forme de paires clé-valeur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises dans IAM, consultez la section [Balises pour les Gestion des identités et des accès AWS ressources](#) dans le Guide de l'utilisateur d'IAM.
13. Choisissez Create policy (Créer une politique) pour enregistrer votre nouvelle politique.

Pour accorder un accès programmatique

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS l'extérieur du AWS Management Console. La manière d'accorder un accès programmatique dépend du type d'utilisateur qui y accède AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
IAM	(Recommandé) Utilisez les informations d'identification de la console comme informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Connexion pour le développement AWS local dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. • Pour AWS SDKs, voir Connexion pour le développement AWS local dans le guide de référence AWS SDKs and Tools.
Identité de la main-d'œuvre (Utilisateurs gérés dans IAM Identity Center)	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Configuration du AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. • Pour AWS SDKs, outils, et AWS APIs, voir Authentification IAM Identity Center

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
		dans le guide de référence AWS SDKs et Tools.
IAM	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de la section Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS les ressources du Guide de l'utilisateur IAM.
IAM	(Non recommandé) Utilisez des informations d'identification à long terme pour signer des demandes programmatiques adressées au AWS CLI AWS SDKs, ou AWS APIs.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Authentification à l'aide des informations d'identification utilisateur IAM dans le Guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur. • Pour les outils AWS SDKs et, voir Authentifier à l'aide d'informations d'identification à long terme dans le guide de référence des outils AWS SDKs et. • Pour AWS APIs, voir Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Protégez-vous contre les attaquants

Pour plus d'informations sur la manière de vous protéger contre les attaquants lorsque vous accordez des autorisations à d'autres responsables de AWS service, consultez [Conditions facultatives relatives à vos relations de confiance en matière de rôles](#). En ajoutant certaines conditions à vos politiques, vous pouvez contribuer à empêcher un type d'attaque spécifique, connu sous le nom d'attaque adjointe confuse, qui se produit lorsqu'une entité contraint une entité plus privilégiée à effectuer une action, par exemple dans le cas d'une usurpation d'identité interservices. Pour des informations générales sur les conditions du contrat, voir également [Spécification de conditions dans une politique](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de politiques basées sur l'identité avec AWS Control Tower, consultez [Utilisation de politiques basées sur l'identité \(politiques IAM\) pour AWS Control Tower](#). Pour de plus amples informations sur les utilisateurs, les groupes, les rôles et les autorisations, consultez [Identités \(utilisateurs, groupes et rôles\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

D'autres services, tels qu'Amazon S3, prennent également en charge les politiques d'autorisation basées sur une ressource. Par exemple, vous pouvez attacher une politique à un compartiment S3 pour gérer les autorisations d'accès à ce compartiment. AWS Control Tower ne prend pas en charge les politiques basées sur les ressources.

Spécifiez les éléments de politique : actions, effets et principes

Vous pouvez configurer et gérer votre zone d'atterrissage par le biais de la console AWS Control Tower ou de [la zone d'atterrissage APIs](#). Pour configurer votre zone de landing zone, vous devez être un utilisateur IAM doté des autorisations administratives définies dans une politique IAM.

Les éléments suivants sont les plus élémentaires que vous pouvez identifier dans une politique :

- Ressource : dans une politique, vous utilisez un Amazon Resource Name (ARN) pour identifier la ressource à laquelle la politique s'applique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ressources et opérations d'AWS Control Tower](#).
- Action : vous utilisez des mots clés d'action pour identifier les opérations de ressource que vous voulez accorder ou refuser. Pour plus d'informations sur les types d'actions pouvant être effectuées, consultez la section [Actions définies par AWS Control Tower](#).
- Effet – Vous spécifiez l'effet produit lorsque l'utilisateur demande l'action spécifique, qui peut être une autorisation ou un refus. Si vous n'accordez pas explicitement l'accès pour (autoriser) une ressource, l'accès est implicitement refusé. Vous pouvez aussi explicitement refuser l'accès à une

ressource, ce que vous pouvez faire afin de vous assurer qu'un utilisateur n'y a pas accès, même si une politique différente accorde l'accès.

- Principal — Dans les politiques basées sur l'identité (politiques IAM), l'utilisateur auquel la politique est attachée est le principal implicite. Pour les politiques basées sur une ressource, vous spécifiez l'utilisateur, le compte, le service ou une autre entité qui doit recevoir les autorisations (s'applique uniquement aux politiques basées sur une ressource). AWS Control Tower ne prend pas en charge les politiques basées sur les ressources.

Pour en savoir plus sur la syntaxe des stratégies IAM et pour obtenir des descriptions, consultez [Référence de stratégie IAM AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Spécification de conditions dans une politique

Lorsque vous accordez des autorisations, vous pouvez utiliser le langage des politiques IAM afin de spécifier les conditions définissant à quel moment une politique doit prendre effet. Par exemple, il est possible d'appliquer une politique après seulement une date spécifique. Pour plus d'informations sur la spécification de conditions dans un langage de politique, consultez [Condition](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour exprimer des conditions, vous pouvez utiliser des clés de condition prédéfinies. Il n'existe aucune clé de condition spécifique à AWS Control Tower. Cependant, il existe des AWS clés de condition larges que vous pouvez utiliser le cas échéant. Pour obtenir la liste complète des touches AWS-wide, consultez la section [Clés disponibles pour les conditions](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Empêchez l'usurpation d'identité entre services

En AWS, l'usurpation d'identité interservices peut entraîner la confusion des adjoints. Lorsqu'un service appelle un autre service, l'usurpation d'identité entre services se produit si un service manipule un autre service pour utiliser ses autorisations afin d'agir sur les ressources d'un client d'une manière qui n'est pas autorisée autrement. Pour empêcher cette attaque, AWS fournit des outils pour vous aider à protéger vos données, afin que seuls les services disposant d'une autorisation légitime puissent accéder aux ressources de votre compte.

Nous vous recommandons d'utiliser les `aws:SourceAccount` conditions `aws:SourceArn` et de vos politiques afin de limiter les autorisations qu'AWS Control Tower accorde à un autre service pour accéder à vos ressources.

- À utiliser `aws:SourceArn` si vous souhaitez qu'une seule ressource soit associée à un accès multiservice.
- À utiliser `aws:SourceAccount` si vous souhaitez autoriser l'association d'une ressource de ce compte à une utilisation interservices.
- Si la `aws:SourceArn` valeur ne contient pas l'ID de compte, tel que l'ARN d'un compartiment Amazon S3, vous devez utiliser les deux conditions pour limiter les autorisations.
- Si vous utilisez les deux conditions, et si la `aws:SourceArn` valeur contient l'identifiant du compte, la `aws:SourceAccount` valeur et le compte inclus dans la `aws:SourceArn` valeur doivent présenter le même identifiant de compte lorsqu'ils sont utilisés dans la même déclaration de politique

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/conditions-for-role-trust.html>.

Utilisation de politiques basées sur l'identité (politiques IAM) pour AWS Control Tower

Cette rubrique fournit des exemples de politiques basées sur l'identité qui montrent comment un administrateur de compte peut associer des politiques d'autorisations aux identités IAM (c'est-à-dire aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles) et ainsi accorder des autorisations pour effectuer des opérations sur les ressources de l'AWS Control Tower.

Important

Nous vous recommandons de consulter d'abord les rubriques d'introduction qui expliquent les concepts de base et les options disponibles pour gérer l'accès aux ressources de votre AWS Control Tower. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Présentation de la gestion des autorisations d'accès à vos ressources AWS Control Tower](#).

Autorisations requises pour utiliser la console AWS Control Tower

AWS Control Tower crée automatiquement trois rôles lorsque vous configurez une zone de landing zone. Les trois rôles sont obligatoires pour autoriser l'accès à la console. AWS Control Tower divise les autorisations en trois rôles. Il s'agit d'une bonne pratique pour restreindre l'accès aux ensembles minimaux d'actions et de ressources.

Trois rôles obligatoires pour accéder à la zone d'atterrissage

- [AWS ControlTowerAdmin rôle](#)
- [AWS ControlTowerStackSetRole](#)
- [AWSControlTowerCloudTrailRole](#)

Nous vous recommandons de restreindre l'accès à vos politiques d'approbation des rôles pour ces rôles. Pour plus d'informations, consultez la section [Conditions facultatives relatives à vos relations de confiance](#).

Afficher le catalogue de contrôle dans la console

Pour consulter les informations de contrôle dans la console AWS Control Tower, vous devez ajouter des `controlcatalog` autorisations supplémentaires à vos politiques IAM. Ces autorisations sont les suivantes :

- `controlcatalog:GetControl`
- `controlcatalog:ListControls`
- `controlcatalog:ListControlMappings`
- `controlcatalog:ListCommonControls`

Voici un exemple illustrant les autorisations mises à jour dans la politique.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "controlcatalog:GetControl",
        "controlcatalog:ListControls",
        "controlcatalog:ListControlMappings",
        "controlcatalog:ListCommonControls"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
    }
  ],
}
```



```

      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

Vous devez ajouter ces autorisations car AWS Control Tower appelle le `controlcatalog` APIs pour récupérer certaines métadonnées de contrôle. Les autorisations AWS Control Tower ne sont donc pas suffisantes.

Pour en savoir plus sur la façon de mettre à jour vos autorisations, consultez la section [Créer des rôles et attribuer des autorisations](#).

Pour plus d'informations sur les actions `controlcatalog` IAM, consultez la section [Actions, ressources et clés de condition pour Control Catalog](#).

Note

Les informations de contrôle sont disponibles via le [catalogue de contrôle APIs](#).

AWS ControlTowerAdmin rôle

Ce rôle permet à AWS Control Tower d'accéder à l'infrastructure essentielle au maintien de la zone d'atterrissage. Le `AWS ControlTowerAdmin` rôle nécessite une politique gérée attachée et une politique de confiance de rôle pour le rôle IAM. Une politique de confiance dans les rôles est une politique basée sur les ressources, qui spécifie quels principaux peuvent assumer le rôle.

Voici un exemple d'extrait de cette politique de confiance des rôles :

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "controltower.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

Pour créer ce rôle à partir de la AWS CLI et le placer dans un fichier appelé `trust.json`, voici un exemple de commande CLI :

```
aws iam create-role --role-name AWSControlTowerAdmin --path /service-role/ --assume-  
role-policy-document file:///trust.json
```

Ce rôle nécessite deux politiques IAM.

1. Une politique en ligne, par exemple :

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

2. La politique gérée qui suit, qui est la `AWS ControlTowerServiceRolePolicy`.

AWS ControlTowerServiceRolePolicy

AWS ControlTowerServiceRolePolicy Il s'agit d'une politique AWS gérée qui définit les autorisations permettant de créer et de gérer les ressources de la tour de contrôle AWS, telles que les AWS CloudFormation stacksets et les instances de pile, les fichiers AWS CloudTrail journaux, un agrégateur de configuration pour AWS Control Tower, ainsi que les AWS Organizations comptes et les unités organisationnelles (OUs) régis par AWS Control Tower.

Les mises à jour de cette politique gérée sont résumées dans le tableau [Politiques gérées pour AWS Control Tower](#).

Pour plus d'informations, consultez [AWS ControlTowerServiceRolePolicy](#) le Guide de référence des politiques AWS gérées.

Politique de confiance dans les rôles :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "controltower.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

La politique en ligne est AWS ControlTowerAdminPolicy la suivante :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy

Cette politique fournit des autorisations pour configurer les ressources IAM Identity Center (iDC) dans les comptes des membres inscrits auprès d'AWS Control Tower. Lorsque vous sélectionnez IAM Identity Center comme fournisseur d'identité lors de la configuration (ou de la mise à jour) de la zone d'atterrissage dans AWS Control Tower, cette politique est associée au AWS ControlTowerAdmin rôle.

Pour plus de détails sur cette politique, y compris la dernière version du document sur la politique JSON, consultez [AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy](#) dans le Guide de référence de la politique gérée par AWS .

AWS ControlTowerStackSetRole

CloudFormation assume ce rôle pour déployer des ensembles de piles dans les comptes créés par AWS Control Tower. Stratégie en ligne :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Politique d'approbation

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudformation.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
```

AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWS Control Tower l'autorise CloudTrail en tant que bonne pratique et fournit ce rôle à CloudTrail. CloudTrail assume ce rôle pour créer et publier CloudTrail des journaux.

Politique gérée : AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy

Ce rôle utilise la politique AWS-managedAWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy, qui accorde CloudTrail les autorisations nécessaires pour publier des journaux d'audit sur Amazon CloudWatch Logs au nom d'AWS Control Tower. Cette politique gérée remplace la politique en ligne qui était précédemment utilisée pour ce rôle, ce qui permet de mettre AWS à jour la politique sans intervention du client.

Pour plus d'informations, consultez [AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy](#) le Guide de référence des politiques AWS gérées.

Les mises à jour de cette politique gérée sont résumées dans le tableau [Politiques gérées pour AWS Control Tower](#).

Note

Avant l'introduction de la politique gérée, ce rôle utilisait une politique en ligne avec des autorisations équivalentes. La politique intégrée a été remplacée par la politique gérée pour permettre des mises à jour fluides.

Politique en ligne précédente (pour référence) :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "logs:CreateLogStream",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "logs:PutLogEvents",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Politique d'approbation

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

AWS ControlTowerBlueprintAccess exigences relatives aux rôles

AWS Control Tower vous demande de créer le AWS ControlTowerBlueprintAccess rôle dans le compte Blueprint Hub désigné, au sein de la même organisation.

Nom de rôle

Le nom du rôle doit être AWS ControlTowerBlueprintAccess.

Politique de confiance dans les rôles

Le rôle doit être configuré de manière à faire confiance aux principes suivants :

- Le principal qui utilise AWS Control Tower dans le compte de gestion.
- Le AWS ControlTowerAdmin rôle dans le compte de gestion.

L'exemple suivant illustre une politique de confiance fondée sur le principe du moindre privilège. Lorsque vous établissez votre propre politique, remplacez le terme *YourManagementAccountId* par l'identifiant de compte réel de votre compte de gestion AWS Control Tower, et remplacez le terme *YourControlTowerUserRole* par l'identifiant du rôle IAM pour votre compte de gestion.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSControlTowerAdmin",
          "arn:aws:iam::111122223333:role/YourControlTowerUserRole"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {}
    }
  ]
}
```

Autorisations relatives aux rôles

Vous devez associer la politique gérée `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` au rôle.

`AWSServiceRoleForAWSControlTower`

Ce rôle permet à AWS Control Tower d'accéder au compte Log Archive, au compte d'audit et aux comptes des membres, pour les opérations essentielles au maintien de la zone de landing zone, telles que la notification des ressources dérivées.

Le `AWS ServiceRoleFor AWS ControlTower` rôle nécessite une politique gérée attachée et une politique de confiance de rôle pour le rôle IAM.

Politique gérée pour ce rôle : `AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy`

Politique de confiance dans les rôles :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "controltower.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

`AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy`

Cette politique AWS gérée permet à AWS Control Tower d'appeler AWS des services qui fournissent une configuration de compte automatisée et une gouvernance centralisée en votre nom.

La politique contient les autorisations minimales permettant à AWS Control Tower de mettre en œuvre le transfert des AWS Security Hub CSPM résultats pour les ressources gérées par les contrôles Security Hub CSPM qui font partie de la norme de gestion des services Security Hub

CSPM : AWS Control Tower, et elle empêche les modifications qui limitent la capacité à gérer les comptes clients. Cela fait partie du processus de détection de la AWS Security Hub CSPM dérive de fond qui n'est pas directement initié par le client.

La politique donne l'autorisation de créer des EventBridge règles Amazon, en particulier pour les contrôles CSPM de Security Hub, dans chaque compte membre, et ces règles doivent en spécifier une exacte. EventPattern De plus, une règle ne peut fonctionner que sur des règles gérées par notre directeur de service.

Service principal : `controltower.amazonaws.com`

Pour plus d'informations, consultez [AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy](#) le Guide de référence des politiques AWS gérées.

Les mises à jour de cette politique gérée sont résumées dans le tableau [Politiques gérées pour AWS Control Tower](#).

Politiques gérées pour AWS Control Tower

AWS répond à de nombreux cas d'utilisation courants en fournissant des politiques IAM autonomes créées et administrées par. AWS Les politiques gérées octroient les autorisations requises dans les cas d'utilisation courants et vous évitent d'avoir à réfléchir aux autorisations qui sont requises. Pour plus d'informations, consultez [Politiques gérées par AWS](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy – Mise à jour d'une stratégie existante	AWS Control Tower a ajouté de nouvelles autorisations qui permettent à AWS Control Tower d'appeler l'API de AWS CloudFormation service afin BatchDescribeTypeC onfigurations d'améliorer en interne les hooks liés aux services.	23 mars 2026
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a mis à jour une politique existante afin d'améliorer la précision de	30 décembre 2025

Modifier	Description	Date
	validation des conditions des EventBridge règles Amazon. La mise à jour déplace la <code>events:detail-type</code> condition de <code>StringEquals</code> à <code>ForAllValues:StringEquals</code> pour un meilleur contrôle de la correspondance entre les modèles d'événements tout en conservant les mêmes autorisations fonctionnelles.	

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a ajouté une nouvelle politique qui étend les autorisations suivantes : • AWS Config autorisations pour créer, étiqueter, supprimer, gérer et lire un agrégateur de configuration lié à un service • AWS Config autorisations pour décrire tous les agrégateurs de configuration • AWS Organizations autorisation de répertorier les administrateurs délégués pour AWS Config • AWS Organizations autorisation de décrire l'organisation • CloudFormation autorisations pour gérer les hooks liés à un service	10 novembre 2025

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy — Politique gérée mise à jour	AWS Control Tower a mis à jour le modèle de ressources Amazon CloudWatch Logs AWS ControlTowerServiceRolePolicy pour prendre en charge l'AWS CloudTrail intégration optionnelle de Landing Zone 4.0. Le schéma est passé de <code>aws-controltower/CloudTrailLogs:*</code> à <code>aws-controltower/CloudTrailLogs*:*</code>, en ajoutant ensuite un caractère générique <code>CloudTrailLogs</code> pour permettre la gestion des groupes de journaux avec n'importe quel suffixe. Cette mise à jour permet l'AWS CloudTrail intégration optionnelle de Landing Zone 4.0, qui permet aux clients d'activer et de désactiver AWS CloudTrail l'intégration à plusieurs reprises. Chaque fois que l'intégration est activée, les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs sont recréés avec des suffixes uniques afin d'éviter les conflits de dénomination. La mise à jour est rétrocomp	31 octobre 2025

Modifier	Description	Date
	patible avec les déploiements existants.	
AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy — Nouvelle politique gérée	AWS Control Tower a introduit la politique AWS ControlTowerCloudTrailRolePolicy gérée, qui permet de CloudTrail créer des flux de journaux et de publier des événements de journal dans les groupes de journaux CloudWatch Amazon Logs gérés par Control Tower. Cette politique gérée remplace la politique en ligne précédemment utilisée par le AWS ControlTowerCloudTrailRole, ce qui permet de mettre AWS à jour la politique sans intervention du client. La politique s'applique aux groupes de journaux dont les noms correspondent au modèle. aws-controltower/CloudTrail Logs*	31 octobre 2025

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy — Une nouvelle politique	AWS Control Tower a ajouté une nouvelle politique qui permet aux clients de configurer les ressources IAM Identity Center dans les comptes inscrits dans AWS Control Tower, et qui permet à AWS Control Tower de remédier à certains types de dérive lors de l'inscription automatique des comptes. Cette modification est nécessaire pour que les clients puissent configurer IAM Identity Center dans AWS Control Tower et pour qu'AWS Control Tower puisse remédier à la dérive des inscriptions automatiques.	10 octobre 2025
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a ajouté de nouvelles CloudFormation autorisations qui permettent à AWS Control Tower d'interroger et de déployer des ressources de type stack dans les comptes membres lors de l'inscription automatique des comptes dans AWS Control Tower.	10 octobre 2025

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a ajouté de nouvelles autorisations qui permettent aux clients d'activer et de désactiver les règles liées aux services AWS Config . Cette modification est nécessaire pour que les clients puissent gérer les contrôles déployés par les règles Config.	5 juin 2025
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a ajouté de nouvelles autorisations qui permettent à AWS Control Tower de passer des appels au AWS CloudFormation service APIs ActivateType DeactivateType SetTypeConfiguration , et ainsi de suiteAWS::ControlTower types. Cette modification permet aux clients de mettre en place des contrôles proactifs sans avoir à déployer de types de CloudFormation Hook privés.	10 décembre 2024

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy — Une nouvelle politique	AWS Control Tower a ajouté un nouveau rôle lié à un service qui permet à AWS Control Tower de créer et de gérer des règles relatives aux événements et, sur la base de ces règles, de gérer la détection des dérives pour les contrôles liés au Security Hub CSPM. Cette modification est nécessaire pour que les clients puissent visualiser les ressources dérivées dans la console, lorsque ces ressources sont liées aux contrôles Security Hub CSPM qui font partie de la norme gérée par les services Security Hub CSPM : AWS Control Tower.	22 mai 2023

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a ajouté de nouvelles autorisations qui permettent à AWS Control Tower de passer des appels vers le service de gestion des comptes EnableRegion ListRegions , et GetRegionOptStatus APIs mises en œuvre par le service de gestion des AWS comptes, afin de rendre l'opt-in Régions AWS disponible pour les comptes clients de la zone d'atterrissage (compte de gestion, compte d'archive des journaux, compte d'audit, comptes membres de l'unité d'organisation). Ce changement est nécessaire pour que les clients puissent avoir la possibilité d'étendre la gouvernance des régions par AWS Control Tower aux régions optionnelles.	6 avril 2023

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a ajouté de nouvelles autorisations qui permettent à AWS Control Tower d'assumer le <code>AWSControlTowerBlueprintAccess</code> rôle dans le compte Blueprint (hub), qui est un compte dédié au sein d'une organisation, contenant des plans prédéfinis stockés dans un ou plusieurs produits Service Catalog. AWS Control Tower assume le <code>AWSControlTowerBlueprintAccess</code> rôle d'effectuer trois tâches : créer un portefeuille de services Catalog, ajouter le produit Blueprint demandé et partager le portefeuille sur le compte membre demandé au moment de la mise en service du compte. Cette modification est nécessaire pour que les clients puissent créer des comptes personnalisés via AWS Control Tower Account Factory.	28 octobre 2022

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a ajouté de nouvelles autorisations qui permettent aux clients de configurer des AWS CloudTrail parcoures au niveau de l'organisation, à partir de la version 3.0 de la landing zone. La CloudTrail fonctionnalité basée sur l'organisation exige que les clients aient activé l'accès sécurisé pour le CloudTrail service, et que l'utilisateur ou le rôle IAM soit autorisé à créer un suivi au niveau de l'organisation dans le compte de gestion.	20 juin 2022

Modifier	Description	Date
AWS ControlTowerServiceRolePolicy : mise à jour d'une politique existante	AWS Control Tower a ajouté de nouvelles autorisations qui permettent aux clients d'utiliser le chiffrement par clé KMS. La fonctionnalité KMS permet aux clients de fournir leur propre clé KMS pour chiffrer leurs CloudTrail journaux. Les clients peuvent également modifier la clé KMS lors de la mise à jour ou de la réparation de la zone d'atterrissage. Lors de la mise à jour de la clé KMS, AWS CloudFormation nécessite des autorisations pour appeler l' AWS CloudTrail PutEventSelector API. La modification apportée à la politique consiste à autoriser le AWS ControlTowerAdminrôle à appeler l' AWS CloudTrail PutEventSelector API.	28 juillet 2021
AWS Control Tower a commencé à suivre les modifications	AWS Control Tower a commencé à suivre les modifications apportées AWS à ses politiques gérées.	27 mai 2021

Sécurité dans AWS Control Tower

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit ceci en tant que sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- **Sécurité du cloud** : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. L'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le cadre des [programmes de conformité AWS](#). Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AWS Control Tower, consultez la section [AWS Services concernés par programme de conformité](#).
- **Sécurité dans le cloud** — Votre responsabilité est déterminée par les AWS services que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre organisation, et la législation et la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation d'AWS Control Tower. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer AWS Control Tower pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres AWS services qui vous aident à surveiller et à sécuriser les ressources de votre AWS Control Tower.

Protection des données dans AWS Control Tower

Le [modèle de responsabilité AWS partagée](#) de s'applique à la protection des données dans AWS Control Tower. Comme décrit dans ce modèle, AWS est chargé de protéger l'infrastructure mondiale qui gère tous les AWS Cloud. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette infrastructure relève de votre responsabilité. Vous êtes également responsable des tâches de configuration et de gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez [Questions fréquentes \(FAQ\) sur la confidentialité des données](#). Pour en savoir plus sur la protection des données en Europe, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée d'AWS et RGPD \(Règlement général sur la protection des données\)](#) sur le Blog de sécurité AWS .

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les Compte AWS informations d'identification et de configurer les utilisateurs individuels avec AWS IAM Identity Center ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

- Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
- SSL/TLS À utiliser pour communiquer avec AWS les ressources. Nous exigeons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.3.
- Configurez l'API et la journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation des CloudTrail sentiers pour capturer AWS des activités, consultez la section [Utilisation des CloudTrail sentiers](#) dans le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur.
- Utilisez des solutions de AWS chiffrement, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut qu'ils contiennent Services AWS.
- Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
- Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés par la norme FIPS 140-3 pour accéder AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour plus d'informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\) 140-3](#).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ Nom. Cela inclut lorsque vous travaillez avec AWS Control Tower ou une autre entité Services AWS à l'aide de la console AWS CLI, de l'API ou AWS SDKs. Toutes les données que vous entrez dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Note

La journalisation de l'activité des utilisateurs avec AWS CloudTrail est gérée automatiquement dans AWS Control Tower lorsque vous configurez votre zone de landing zone.

Pour en savoir plus sur la protection des données, consultez le billet de blog [Modèle de responsabilité partagée AWS et RGPD](#) sur le Blog sur la sécurité d'AWS . AWS Control Tower propose les options suivantes que vous pouvez utiliser pour sécuriser le contenu existant dans votre zone de landing zone :

Rubriques

- [Chiffrement au repos](#)
- [Chiffrement en transit](#)
- [Restreindre l'accès au contenu](#)

Chiffrement au repos

AWS Control Tower utilise des compartiments Amazon S3 et des bases de données Amazon DynamoDB qui sont chiffrés au repos à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) pour prendre en charge votre zone de landing zone. Ce chiffrement est configuré par défaut lorsque vous configurez votre zone de landing zone. Vous pouvez éventuellement configurer votre zone de landing zone pour chiffrer les ressources à l'aide de clés de chiffrement KMS. Vous pouvez également établir un chiffrement au repos pour les services que vous utilisez dans votre zone de landing zone pour les services qui le prennent en charge. Pour plus d'informations, consultez le chapitre sur la sécurité de la documentation en ligne de ce service.

Chiffrement en transit

AWS Control Tower utilise le protocole TLS (Transport Layer Security) et le chiffrement côté client pour le chiffrement en transit afin de prendre en charge votre zone de landing zone. En outre, l'accès à AWS Control Tower nécessite l'utilisation de la console, accessible uniquement via un point de terminaison HTTPS. Ce chiffrement est configuré par défaut lorsque vous configurez votre zone de landing zone.

Restreindre l'accès au contenu

La bonne pratique consiste à limiter l'accès au sous-ensemble d'utilisateurs approprié. Avec AWS Control Tower, vous pouvez le faire en vous assurant que vos administrateurs cloud centraux et vos utilisateurs finaux disposent des autorisations IAM appropriées ou, dans le cas des utilisateurs d'IAM Identity Center, qu'ils appartiennent aux bons groupes.

- Pour plus d'informations sur les rôles et les politiques des entités IAM, consultez le Guide de [l'utilisateur IAM](#).

- Pour plus d'informations sur les groupes IAM Identity Center créés lorsque vous configurez votre zone de landing zone, consultez [Groupes de centres d'identité IAM pour AWS Control Tower](#).

Validation de conformité pour AWS Control Tower

AWS Control Tower est un service bien conçu qui peut aider votre organisation à répondre à vos besoins de conformité grâce à des contrôles et à de bonnes pratiques. En outre, des auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité d'un certain nombre de services que vous pouvez utiliser dans votre zone d'atterrissage dans le cadre de plusieurs programmes de AWS conformité. Il s'agit notamment des certifications SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA et d'autres.

Pour une liste des AWS services concernés par des programmes de conformité spécifiques, voir [AWS Services concernés par programme de conformité](#). Pour obtenir des informations générales, consultez [Programmes de conformité AWS](#).

Vous pouvez télécharger des rapports d'audit tiers à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, consultez la section [Téléchargement de rapports dans AWS Artifact](#) dans le guide de l'AWS Artifact utilisateur.

Lorsque vous utilisez AWS Control Tower, votre responsabilité en matière de conformité dépend de la sensibilité de vos données, des objectifs de conformité de votre entreprise et des lois et réglementations applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la mise en conformité :

- [Guides de démarrage rapide sur la sécurité et la conformité](#) : ces guides de déploiement abordent les considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de base axés sur la sécurité et la conformité sur AWS
- [Architecture axée sur la sécurité et la conformité HIPAA sur Amazon Web Services](#) : ce livre blanc décrit comment les entreprises peuvent créer des applications AWS conformes à la loi HIPAA.
- [AWS Ressources relatives à la conformité](#) — Cette collection de classeurs et de guides peut s'appliquer à votre secteur d'activité et à votre région.
- [AWS Config](#) — Ce AWS service évalue dans quelle mesure les configurations de vos ressources sont conformes aux pratiques internes, aux directives du secteur et aux réglementations.
- [AWS Security Hub CSPM](#) — Ce AWS service fournit une vue complète de l'état de votre sécurité interne, AWS ce qui vous permet de vérifier votre conformité aux normes et aux meilleures pratiques du secteur de la sécurité.

Résilience dans AWS Control Tower

L'infrastructure AWS mondiale est construite autour des AWS régions et des zones de disponibilité.

AWS Les régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, connectées au moyen d'un réseau à faible latence, à haut débit et hautement redondant. Les zones de disponibilité vous permettent de concevoir et d'exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux pannes et ont une plus grande capacité de mise à l'échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données.

Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez [Comment AWS les régions fonctionnent avec AWS Control Tower](#).

Votre région d'origine est définie comme la AWS région dans laquelle votre zone d'atterrissage a été configurée.

Pour plus d'informations sur AWS les régions et les zones de disponibilité, consultez la section [Infrastructure AWS mondiale](#).

Sécurité de l'infrastructure dans AWS Control Tower

AWS Control Tower est protégée par les procédures de sécurité du réseau AWS mondial décrites dans le livre blanc [Amazon Web Services : Overview of Security Processes](#).

Vous utilisez des appels d'API AWS publiés pour accéder aux AWS services et aux ressources de votre zone de landing zone via le réseau. Nous avons besoin de Transport Layer Security (TLS) 1.2 et recommandons Transport Layer Security (TLS) 1.3 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Vous pouvez configurer des groupes de sécurité afin de renforcer la sécurité de l'infrastructure réseau pour vos charges de travail liées à la zone de landing zone AWS Control Tower. Pour de plus

amples informations, veuillez consulter [Procédure pas à pas : configurer des groupes de sécurité dans AWS Control Tower avec AWS Firewall Manager](#).

Journalisation et surveillance dans AWS Control Tower

La surveillance vous permet de planifier et d'intervenir en cas d'incidents potentiels. Les résultats des activités de surveillance sont enregistrés dans des fichiers journaux. Par conséquent, la journalisation et la surveillance sont des concepts étroitement liés, et ils jouent un rôle important dans la nature bien architecturée d'AWS Control Tower.

Lorsque vous configurez votre zone de landing zone, l'un des comptes partagés créés est le compte d'archivage des journaux. Il est dédié à la collecte centralisée de tous les journaux, y compris les journaux de tous vos comptes partagés et membres. Les fichiers journaux sont stockés dans un compartiment Amazon S3. Ces fichiers journaux permettent aux administrateurs et aux auditeurs d'examiner les actions et les événements qui se sont produits.

La meilleure pratique consiste à collecter les données de surveillance de toutes les parties de votre AWS configuration dans vos journaux, afin de pouvoir corriger plus facilement une panne multipoint le cas échéant. AWS fournit plusieurs outils pour surveiller vos ressources et votre activité dans votre zone d'atterrissage.

Par exemple, l'état de vos commandes est surveillé en permanence. Vous pouvez voir leur statut en un coup d'œil dans la console AWS Control Tower ou par programmation via [l'AWS Control Tower](#). APIs L'état et l'état des comptes que vous avez provisionnés dans Account Factory sont également surveillés en permanence.

Afficher les actions enregistrées depuis la page Activités

Dans la console AWS Control Tower, la page Activités fournit une vue d'ensemble des actions du compte de gestion AWS Control Tower. Pour accéder à la page des activités d'AWS Control Tower, sélectionnez Activités dans le menu de navigation de gauche.

Les activités affichées sur la page Activités sont les mêmes que celles signalées dans le journal AWS CloudTrail des événements d'AWS Control Tower, mais elles sont présentées sous forme de tableau. Pour plus d'informations sur une activité spécifique, sélectionnez l'activité dans le tableau, puis choisissez View details (Afficher les détails).

Vous pouvez consulter les actions et les événements liés aux comptes des membres dans les fichiers d'archives du journal.

Les sections suivantes décrivent plus en détail la surveillance et la journalisation dans AWS Control Tower :

Rubriques

- [Outils intégrés pour la surveillance](#)
- [Journalisation des actions d'AWS Control Tower avec AWS CloudTrail](#)
- [Événements liés au cycle de vie dans AWS Control Tower](#)
- [Utilisation des notifications AWS utilisateur avec AWS Control Tower](#)

À propos de la connexion à AWS Control Tower

AWS Control Tower enregistre automatiquement les actions et les événements, grâce à son intégration avec AWS CloudTrail et AWS Config, et les CloudWatch enregistre. Toutes les actions sont enregistrées, y compris les actions depuis le compte de gestion AWS Control Tower et depuis les comptes des membres de votre organisation. Les actions et les événements du compte de gestion sont consultables sur la page Activités de la console. Vous pouvez consulter les actions et les événements liés aux comptes des membres dans les fichiers d'archives du journal.

Sentiers au niveau de l'organisation

AWS Control Tower définit un nouveau CloudTrail parcours lorsque vous configurez une zone d'atterrissage. Il s'agit d'un suivi au niveau de l'organisation, ce qui signifie qu'il enregistre tous les événements relatifs au compte de gestion et à tous les comptes des membres de l'organisation. Cette fonctionnalité repose sur un accès fiable pour autoriser le compte de gestion à créer une trace sur chaque compte membre.

Pour plus d'informations sur AWS Control Tower et les parcours d' CloudTrail organisation, consultez la section [Création d'un parcours pour une organisation](#).

Note

Dans les versions d'AWS Control Tower antérieures à la version 3.0 de landing zone, AWS Control Tower créait un historique de compte de membre dans chaque compte. Lorsque vous effectuez une mise à jour vers la version 3.0, votre CloudTrail parcours devient un parcours d'organisation. Pour connaître les meilleures pratiques en matière de déplacement entre les sentiers, consultez la section [Meilleures pratiques pour changer de sentier](#) dans le guide de CloudTrail l'utilisateur.

Lorsque vous créez un compte dans AWS Control Tower, celui-ci est régi par le AWS CloudTrail parcours de l'organisation AWS Control Tower. Si vous avez déjà déployé un CloudTrail essai sur ce compte, des frais supplémentaires peuvent être facturés, sauf si vous supprimez le journal existant pour le compte avant de l'inscrire dans AWS Control Tower.

Note

Lorsque vous passez à la version 3.0 de landing zone, AWS Control Tower supprime les traces au niveau du compte (créées par AWS Control Tower) dans vos comptes inscrits en votre nom. Vos fichiers journaux existants au niveau du compte sont conservés dans leur compartiment Amazon S3.

Politique relative au compartiment Amazon S3 dans le compte d'audit

Dans AWS Control Tower, les AWS services ont accès à vos ressources uniquement lorsque la demande provient de votre organisation ou unité organisationnelle (UO). Une `aws:SourceOrgID` condition doit être remplie pour toute autorisation d'écriture.

Vous pouvez utiliser la clé de `aws:SourceOrgID` condition et définir la valeur en fonction de l'ID de votre organisation dans l'élément condition de votre politique de compartiment Amazon S3. Cette condition garantit que CloudTrail seuls les journaux peuvent être écrits pour le compte de comptes au sein de votre organisation dans votre compartiment S3 ; elle empêche CloudTrail les journaux extérieurs à votre organisation d'écrire dans votre compartiment AWS Control Tower S3.

Cette politique n'affecte pas la fonctionnalité de vos charges de travail existantes. La politique est illustrée dans l'exemple suivant.

```
S3AuditBucketPolicy:
  Type: AWS::S3::BucketPolicy
  Properties:
    Bucket: !Ref S3AuditBucket
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        - Sid: AllowSSLRequestsOnly
          Effect: Deny
          Principal: '*'
```

```

    Action: s3:*
    Resource:
      - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
      - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/*"
    Condition:
      Bool:
        aws:SecureTransport: false
- Sid: AWSS3BucketPermissionsCheck
  Effect: Allow
  Principal:
    Service:
      - cloudtrail.amazonaws.com
      - config.amazonaws.com
  Action: s3:GetBucketAcl
  Resource:
    - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
- Sid: AWSConfigBucketExistenceCheck
  Effect: Allow
  Principal:
    Service:
      - cloudtrail.amazonaws.com
      - config.amazonaws.com
  Action: s3:ListBucket
  Resource:
    - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}"
- Sid: AWSS3BucketDeliveryForConfig
  Effect: Allow
  Principal:
    Service:
      - config.amazonaws.com
  Action: s3:PutObject
  Resource:
    - Fn::Join:
        - ""
        -
          - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::"
          - !Ref "S3AuditBucket"
          - !Sub "/${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/*/*"
  Condition:
    StringEquals:
      aws:SourceOrgID: !Ref OrganizationId
- Sid: AWSS3BucketDeliveryForOrganizationTrail
  Effect: Allow
  Principal:

```

```

Service:
  - cloudtrail.amazonaws.com
Action: s3:PutObject
Resource: !If [IsAccountLevelBucketPermissionRequiredForCloudTrail,
  [!Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/
  ${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/${Namespace}/*", !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::
  ${S3AuditBucket}/${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/${OrganizationId}/*"],
  !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::${S3AuditBucket}/
  ${AWSLogsS3KeyPrefix}/AWSLogs/*/*"]
Condition:
  StringEquals:
    aws:SourceOrgID: !Ref OrganizationId

```

Pour plus d'informations sur cette clé de condition, consultez la documentation IAM et le billet de blog IAM intitulé « Utiliser des contrôles évolutifs pour les AWS services accédant à vos ressources ».

Outils intégrés pour la surveillance

La surveillance joue un rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la disponibilité et des performances d'AWS Control Tower et de vos autres AWS solutions. AWS fournit les outils de surveillance suivants pour surveiller AWS Control Tower, signaler un problème et prendre des mesures automatiques le cas échéant :

- Amazon CloudWatch surveille vos AWS ressources et les applications que vous utilisez AWS en temps réel. Vous pouvez collecter et suivre les métriques, créer des tableaux de bord personnalisés, et définir des alarmes qui vous informent ou prennent des mesures lorsqu'une métrique spécifique atteint un seuil que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez CloudWatch suivre l'utilisation du processeur ou d'autres indicateurs de vos EC2 instances Amazon et lancer automatiquement de nouvelles instances en cas de besoin. Pour plus d'informations, consultez le [guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon](#).
- Amazon CloudWatch Events fournit un flux en temps quasi réel d'événements système décrivant les modifications apportées aux AWS ressources. CloudWatch Les événements permettent une informatique automatisée axée sur les événements, car vous pouvez rédiger des règles qui surveillent certains événements et déclenchent des actions automatisées dans d'autres AWS services lorsque ces événements se produisent. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Events](#).
- Amazon CloudWatch Logs vous permet de surveiller, de stocker et d'accéder à vos fichiers journaux à partir d' EC2 instances Amazon et d'autres sources. CloudTrail CloudWatch Les journaux peuvent surveiller les informations contenues dans les fichiers journaux et vous avertir

lorsque certains seuils sont atteints. Vous pouvez également archiver vos données de journaux dans une solution de stockage hautement durable. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs](#).

- AWS CloudTrail capture les appels d'API et les événements associés effectués par ou pour le compte de votre AWS compte et envoie les fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous pouvez identifier les utilisateurs et les comptes appelés AWS, l'adresse IP source à partir de laquelle les appels ont été effectués et la date des appels.

Conseil : Vous pouvez consulter et interroger CloudTrail l'activité d'un compte via CloudWatch Logs and CloudWatch Logs Insights. Cette activité inclut les événements relatifs au cycle de vie d'AWS Control Tower. CloudWatch Les fonctionnalités des journaux vous permettent d'effectuer des requêtes plus granulaires et précises que ce que vous pourriez normalement faire avec. CloudTrail

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journalisation des actions d'AWS Control Tower avec AWS CloudTrail](#).

Journalisation des actions d'AWS Control Tower avec AWS CloudTrail

AWS Control Tower est intégré à AWS CloudTrail un service qui fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un AWS service dans AWS Control Tower. CloudTrail capture les actions pour AWS Control Tower sous forme d'événements. Si vous créez un suivi, vous pouvez activer la diffusion continue d' CloudTrail événements vers un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour AWS Control Tower.

Si vous ne configurez pas de journal d'activité, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la console CloudTrail dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande envoyée à AWS Control Tower, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite, l'auteur de la demande, la date à laquelle elle a été faite, ainsi que des informations supplémentaires.

Pour en savoir plus CloudTrail, notamment comment le configurer et l'activer, consultez le [guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).

Informations sur AWS Control Tower dans CloudTrail

CloudTrail est activé sur votre AWS compte lorsque vous le créez. Lorsqu'une activité événementielle prise en charge se produit dans AWS Control Tower, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail

événement avec d'autres événements de AWS service dans l'historique des événements. Vous pouvez consulter, rechercher et télécharger les événements récents dans votre AWS compte. Pour plus d'informations, consultez la section [Affichage des événements à l'aide de l'historique des CloudTrail événements](#).

 Note

Dans les versions d'AWS Control Tower antérieures à la version 3.0 de landing zone, AWS Control Tower a créé un historique des comptes de membres. Lorsque vous effectuez une mise à jour vers la version 3.0, CloudTrail votre journal est mis à jour pour devenir un journal d'organisation. Pour connaître les meilleures pratiques en matière de déplacement entre les sentiers, voir [Création d'un parcours organisationnel](#) dans le guide de CloudTrail l'utilisateur.

Recommandé : créer un parcours

Pour un enregistrement continu des événements de votre AWS compte, y compris les événements relatifs à AWS Control Tower, créez un historique. Un suivi permet CloudTrail de fournir des fichiers journaux à un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal de suivi dans la console, il s'applique à toutes les régions AWS . Le journal enregistre les événements de toutes les régions de la AWS partition et transmet les fichiers journaux au compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. En outre, vous pouvez configurer d'autres AWS services pour analyser plus en détail les données d'événements collectées dans les CloudTrail journaux et agir en conséquence. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- [Vue d'ensemble de la création d'un journal d'activité](#)
- [Préparez-vous à créer un sentier](#)
- [Gérer CloudTrail les coûts](#)
- [CloudTrail Services et intégrations pris en charge](#)
- [Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail](#)
- [Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs régions](#) et [réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes](#)

AWS Control Tower enregistre les actions suivantes sous forme d'événements dans des fichiers CloudTrail journaux :

Publique APIs

- Pour obtenir une liste complète des entités publiques d'AWS Control Tower APIs et des informations détaillées sur chacune d'entre elles, consultez [The AWS Control Tower API Reference](#). Les appels adressés à ces publics APIs sont enregistrés par AWS CloudTrail.

Autres APIs

- SetupLandingZone
- UpdateAccountFactoryConfig
- ManageOrganizationalUnit
- CreateManagedAccount
- GetLandingZoneStatus
- GetHomeRegion
- ListManagedAccounts
- DescribeManagedAccount
- DescribeAccountFactoryConfig
- DescribeGuardrailForTarget
- DescribeManagedOrganizationalUnit
- ListEnabledGuardrails
- ListGuardrailViolations
- ListGuardrails
- ListGuardrailsForTarget
- ListManagedAccountsForGuardrail
- ListManagedAccountsForParent
- ListManagedOrganizationalUnits
- ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail
- GetGuardrailComplianceStatus
- DescribeGuardrail
- ListDirectoryGroups
- DescribeSingleSignOn
- DescribeCoreService

- `GetAvailableUpdates`

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été faite avec les informations d'identification de l'utilisateur root ou Gestion des identités et des accès AWS (IAM).
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la demande a été faite par un autre AWS service.
- Si la demande a été rejetée parce que l'accès a été refusé ou si elle a été traitée avec succès.

Pour plus d'informations, consultez la section [Élément `userIdentity` CloudTrail](#).

Exemple : entrées dans le fichier journal d'AWS Control Tower

Un suivi est une configuration qui permet de transmettre des événements sous forme de fichiers journaux à un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et inclut des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail les événements n'apparaissent pas dans un ordre spécifique dans les fichiers journaux.

L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal qui montre la structure d'une entrée de fichier journal typique pour un événement `SetupLandingZone` AWS Control Tower, y compris un enregistrement de l'identité de l'utilisateur qui a initié l'action.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:backend-test-assume-role-session",
    "arn": "arn:aws:sts::76543EXAMPLE;assumed-role/AWSControlTowerTestAdmin/backend-test-assume-role-session",
    "accountId": "76543EXAMPLE",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
```

```

    "creationDate": "2018-11-20T19:36:11Z"
  },
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:role/AWSControlTowerTestAdmin",
    "accountId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "userName": "AWSControlTowerTestAdmin"
  }
}
},
"eventTime": "2018-11-20T19:36:15Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "SetupLandingZone",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "Coral/Netty4",
"errorCode": "InvalidParametersException",
"errorMessage": "Home region EU_CENTRAL_1 is unsupported",
"requestParameters": {
  "homeRegion": "EU_CENTRAL_1",
  "logAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "sharedServiceAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "securityAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "securityNotificationEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"responseElements": null,
"requestID": "96f47b68-ed5f-4268-931c-807cd1f89a96",
"eventID": "4ef5cf08-39e5-4fdf-9ea2-b07ced506851",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "76543EXAMPLE"
}

```

Surveillez l'évolution des ressources avec AWS Config

AWS Control Tower active tous AWS Config les comptes inscrits, afin de pouvoir surveiller la conformité par le biais de contrôles de détection, d'enregistrer les modifications des ressources et de transmettre les journaux des modifications des ressources au compte d'archivage des journaux.

Si la version de votre zone de landing zone est antérieure à la version 3.0 : pour vos comptes inscrits, AWS Config enregistre toutes les modifications apportées aux ressources, pour toutes les régions

dans lesquelles le compte fonctionne. Chaque modification est modélisée sous la forme d'un élément de configuration (CI), qui contient des informations telles que l'identifiant de la ressource, la région, la date à laquelle chaque modification a été enregistrée et si la modification concerne une ressource connue ou une ressource récemment découverte.

Si la version de votre zone de landing zone est 3.0 ou ultérieure : AWS Control Tower limite l'enregistrement des ressources globales, telles que les utilisateurs, les groupes, les rôles et les politiques gérées par le client IAM, à votre région d'origine uniquement. Les copies des modifications des ressources globales ne sont pas stockées dans toutes les régions. Cette limitation de l'enregistrement des ressources est conforme aux AWS Config [meilleures pratiques](#). Une [liste complète des ressources mondiales](#) est disponible dans AWS Config la documentation.

- Pour en savoir plus AWS Config, consultez la section [AWS Config Fonctionnement](#).
- Pour obtenir la liste des ressources AWS Config pouvant être prises en charge, consultez la section [Types de ressources pris en charge](#).
- Pour savoir comment personnaliser le suivi des ressources dans l'environnement AWS Control Tower, consultez le billet de blog intitulé [Personnaliser le suivi AWS Config des ressources dans AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower met en place un canal AWS Config de diffusion pour tous les comptes inscrits. Ce canal de diffusion enregistre toutes les modifications enregistrées par AWS Config le compte d'archivage des journaux, où elles sont stockées dans un dossier d'un bucket Amazon Simple Storage Service.

Gérez AWS Config les coûts dans AWS Control Tower

Cette section décrit comment AWS Config enregistrer et facturer les modifications apportées aux ressources de vos comptes AWS Control Tower. Ces informations peuvent vous aider à comprendre comment gérer les coûts associés AWS Config à l'utilisation d'AWS Control Tower lorsque vous utilisez AWS Control Tower. AWS Control Tower n'entraîne aucun coût supplémentaire.

Note

Si la version de votre zone de landing zone est 3.0 ou ultérieure : AWS Control Tower limite AWS Config l'enregistrement des ressources globales, telles que les utilisateurs, les groupes, les rôles et les politiques gérées par le client IAM, à votre région d'origine uniquement. Par

conséquent, certaines informations de cette section peuvent ne pas s'appliquer à votre zone d'atterrissage.

AWS Config est conçu pour enregistrer chaque modification apportée à chaque ressource, dans chaque région où un compte fonctionne, en tant qu'élément de configuration (CI). AWS Config vous facture chaque élément de configuration généré.

Comment AWS Config fonctionne

AWS Config enregistre les ressources dans chaque région, séparément. Certaines ressources mondiales, telles que les rôles IAM, sont enregistrées une fois par région. Par exemple, si vous créez un nouveau rôle IAM dans un compte inscrit qui fonctionne dans cinq régions, il en AWS Config génère cinq CIs, un pour chaque région. Les autres ressources mondiales, telles que les zones hébergées par Route 53, ne sont enregistrées qu'une seule fois dans toutes les régions. Par exemple, si vous créez une nouvelle zone hébergée Route 53 dans un compte inscrit, cela AWS Config génère un CI, quel que soit le nombre de régions sélectionnées pour ce compte. Pour obtenir une liste qui vous aide à distinguer ces types de ressources, consultez [La même ressource est enregistrée plusieurs fois](#).

Note

Lorsqu'AWS Control Tower fonctionne avec AWS Config, une région peut être gouvernée par AWS Control Tower, ou non gouvernée, et enregistre AWS Config toujours les modifications si le compte fonctionne dans cette région.

AWS Config détecte deux types de relations dans les ressources

AWS Config fait une distinction entre les relations directes et indirectes entre les ressources. Si une ressource est renvoyée lors de l'appel d'API Describe d'une autre ressource, ces ressources sont enregistrées en tant que relation directe. Lorsque vous modifiez une ressource dans le cadre d'une relation directe avec une autre ressource, AWS Config cela ne crée pas de CI pour les deux ressources.

Par exemple, si vous créez une instance Amazon EC2 et que l'API vous oblige à créer une interface réseau, AWS Config considérez que l'instance Amazon EC2 a une relation directe avec l'interface réseau. Par conséquent, ne AWS Config génère qu'un seul CI.

AWS Config enregistre les modifications distinctes pour les relations de ressources qui sont des relations indirectes. Par exemple, AWS Config génère deux CI si vous créez un groupe de sécurité et ajoutez une instance Amazon EC2 associée faisant partie du groupe de sécurité.

Pour plus d'informations sur les relations directes et indirectes, voir [Qu'est-ce qu'une relation directe et indirecte par rapport à une ressource ?](#)

Vous trouverez [une liste des relations entre les ressources](#) dans la AWS Config documentation.

Afficher les données de l' AWS Config enregistreur sur les comptes inscrits

AWS Config est intégré CloudWatch afin que vous puissiez le visualiser AWS Config CIs dans un tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog intitulé [AWS Config Supports Amazon CloudWatch Metrics](#).

Par programmation, pour afficher les AWS Config données, vous pouvez utiliser la AWS CLI ou utiliser d'autres AWS outils.

Interrogez les données de l' AWS Config enregistreur sur une ressource spécifique

Vous pouvez utiliser la AWS CLI pour récupérer la liste des modifications les plus récentes apportées à une ressource.

Commande d'historique des ressources :

- `aws configservice get-resource-config-history --resource-type RESOURCE-TYPE --resource-id RESOURCE-ID --region REGION`

Pour en savoir plus, consultez [la documentation de l'API pour get-config-history](#).

Visualisez AWS Config les données avec Quick

Vous pouvez visualiser et interroger les ressources enregistrées par AWS Config l'ensemble de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez le tableau de [bord de conformité des ressources de configuration](#) et la [visualisation AWS Config des données à l'aide d'Amazon Athena](#) et de Quick.

Résolution des problèmes AWS Config dans AWS Control Tower

Cette section fournit des informations sur certains problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation AWS Config d'AWS Control Tower.

AWS Config Coûts élevés

Si votre flux de travail inclut des processus qui créent, mettent à jour ou suppriment fréquemment des ressources, ou s'il gère un grand nombre de ressources, ce flux de travail peut générer un grand nombre de CIs. Si vous exécutez ces processus dans un compte hors production, pensez à désinscrire le compte. Il se peut que vous deviez désactiver manuellement l' AWS Config enregistreur de ce compte.

Note

Une fois le compte désinscrit, AWS Control Tower ne peut pas appliquer de contrôles de détection ni enregistrer les événements du compte, tels que les AWS Config activités, pour les ressources de ce compte.

Pour plus d'informations, voir Annuler [la gestion d'un compte inscrit](#). Pour savoir comment désactiver l' AWS Config enregistreur, voir [Gestion de l'enregistreur de configuration](#).

La même ressource est enregistrée plusieurs fois

Vérifiez si la ressource est une [ressource globale](#). Pour les zones d'atterrissage d'AWS Control Tower antérieures à la version 3.0, certaines ressources globales AWS Config peuvent être enregistrées une fois pour chaque région dans laquelle AWS Config elle opère. Par exemple, s'il AWS Config est activé dans huit régions, chaque rôle est enregistré huit fois.

Les ressources suivantes sont enregistrées une fois pour chaque région dans laquelle AWS Config elle opère :

- `AWS::IAM::Group`
- `AWS::IAM::Policy`
- `AWS::IAM::Role`
- `AWS::IAM::User`

Les autres ressources globales ne sont enregistrées qu'une seule fois. Voici quelques exemples de ressources enregistrées une seule fois :

- `AWS::Route53::HostedZone`

- `AWS::Route53::HealthCheck`
- `AWS::ECR::PublicRepository`
- `AWS::GlobalAccelerator::Listener`
- `AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup`
- `AWS::GlobalAccelerator::Accelerator`

AWS Config n'a pas enregistré de ressource

Certaines ressources ont des relations de dépendance avec d'autres ressources. Ces relations peuvent être directes ou indirectes. Vous trouverez une liste des relations indirectes déconseillées dans [la AWS Config FAQ](#).

Événements liés au cycle de vie dans AWS Control Tower

Certains événements enregistrés par AWS Control Tower sont des événements du cycle de vie. L'objectif d'un événement du cycle de vie est de marquer l'achèvement de certaines actions AWS Control Tower qui modifient l'état des ressources. Les événements du cycle de vie s'appliquent aux ressources créées ou gérées par AWS Control Tower, telles qu'une zone de landing zone, une ligne de base ou un contrôle, liées à une unité organisationnelle (UO) ou à un compte.

Caractéristiques des événements liés au cycle de vie d'AWS Control Tower

- Pour chaque événement du cycle de vie, le journal des événements indique si l'action Control Tower d'origine s'est terminée avec succès ou a échoué.
- AWS CloudTrail enregistre automatiquement chaque événement du cycle de vie en tant qu'événement de AWS service non lié à l'API. Pour plus d'informations, consultez [le guide de AWS CloudTrail l'utilisateur](#).
- Chaque événement du cycle de vie est également transmis aux services Amazon EventBridge et Amazon CloudWatch Events. Remarque : pour recevoir les événements du cycle de vie EventBridge, vous devez disposer d'un suivi AWS CloudTrail actif avec journalisation activée. Pour plus d'informations sur les événements de AWS service fournis via AWS CloudTrail, consultez les [événements de service AWS diffusés via AWS CloudTrail](#) dans le guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Les événements du cycle de vie dans AWS Control Tower offrent deux avantages principaux :

- Étant donné qu'un événement du cycle de vie enregistre la fin d'une action AWS Control Tower, vous pouvez créer une EventBridge règle Amazon ou une règle Amazon CloudWatch Events qui peut déclencher les étapes suivantes de votre flux de travail d'automatisation, en fonction de l'état de l'événement du cycle de vie.
- Les journaux fournissent des détails supplémentaires pour aider les administrateurs et les auditeurs à examiner certains types d'activités dans vos organisations.

Fonctionnement des événements de cycle de vie

AWS Control Tower s'appuie sur plusieurs services pour mettre en œuvre ses actions. Par conséquent, chaque événement de cycle de vie est enregistré une fois qu'une série d'actions est terminée. Par exemple, lorsque vous activez un contrôle sur une unité d'organisation, AWS Control Tower lance une série de sous-étapes qui mettent en œuvre la demande. Le résultat final de l'ensemble de la série de sous-étapes est enregistré dans le journal comme état de l'événement de cycle de vie.

- Si chaque sous-étape sous-jacente a abouti, l'état de l'événement de cycle de vie est enregistré comme Succeeded (Réussite).
- Si l'une des sous-étapes sous-jacentes n'a pas abouti, l'état de l'événement de cycle de vie est enregistré comme Failed (Échec).

Chaque événement du cycle de vie inclut un horodatage enregistré qui indique le moment où l'action AWS Control Tower a été lancée, et un autre horodatage indiquant la fin de l'événement du cycle de vie, marquant le succès ou l'échec.

Afficher les événements du cycle de vie dans Control Tower

Vous pouvez consulter les événements du cycle de vie sur la page Activités de votre tableau de bord AWS Control Tower.

- Pour accéder à la page Activities (Activités), choisissez Activities (Activités) dans le panneau de navigation de gauche.
- Pour obtenir de plus amples informations sur un événement spécifique, sélectionnez l'événement, puis cliquez sur le bouton View details (Afficher les détails) en haut à droite.

Pour plus d'informations sur la manière d'intégrer les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower dans vos flux de travail, consultez ce billet de blog intitulé [Utiliser les événements du cycle de vie pour suivre les actions d'AWS Control Tower et déclencher des flux de travail automatisés](#).

Comportement attendu `CreateManagedAccount` et événements `UpdateManagedAccount` du cycle de vie

Lorsque vous créez un compte ou que vous inscrivez un compte dans AWS Control Tower, ces deux actions appellent la même API interne. Si une erreur se produit au cours du processus, elle survient généralement après la création du compte, mais celui-ci n'est pas entièrement provisionné. Lorsque vous essayez à nouveau de créer le compte après l'erreur, ou lorsque vous essayez de mettre à jour le produit mis en service, AWS Control Tower constate que le compte existe déjà.

Comme le compte existe, AWS Control Tower enregistre l'événement du `UpdateManagedAccount` cycle de vie plutôt que l'événement du `CreateManagedAccount` cycle de vie à la fin de la demande de nouvelle tentative. Vous vous attendiez peut-être à un autre `CreateManagedAccount` événement à cause de cette erreur. Cependant, l'événement `UpdateManagedAccount` du cycle de vie correspond au comportement attendu et souhaité.

Si vous envisagez de créer ou d'inscrire des comptes dans AWS Control Tower à l'aide de méthodes automatisées, programmez la fonction Lambda `UpdateManagedAccount` pour rechercher les événements du cycle de vie `CreateManagedAccount` ainsi que les événements du cycle de vie.

Noms de l'événement de cycle de vie

Chaque événement du cycle de vie est nommé de manière à correspondre à l'action AWS Control Tower d'origine, qui est également enregistrée par AWS CloudTrail. Ainsi, par exemple, un événement du cycle de vie créé par l'`CreateManagedAccount` CloudTrail événement AWS Control Tower est nommé `CreateManagedAccount`.

Chaque nom de la liste qui suit constitue un lien vers un exemple de détail consigné au format JSON. Les informations supplémentaires présentées dans ces exemples sont extraites des journaux d'CloudWatch événements Amazon.

Bien que JSON ne prenne pas en charge les commentaires, certains commentaires ont été ajoutés dans les exemples à des fins explicatives. Les commentaires sont précédés de « // » et apparaissent à droite des exemples.

Dans ces exemples, certains noms de comptes et d'organisations sont masqués. Un `accountId` est toujours une séquence de 12 chiffres, qui a été remplacée par « xxxxxxxxxxxx » dans les exemples.

Un `organizationalUnitID` est une chaîne unique de lettres et de chiffres. Sa forme est préservée dans les exemples.

- [`CreateManagedAccount`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions nécessaires pour créer et approvisionner un nouveau compte à l'aide de Account Factory.
- [`UpdateManagedAccount`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions de mise à jour d'un produit provisionné associé à un compte que vous aviez créé précédemment à l'aide de Account Factory.
- [`EnableGuardrail`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions nécessaires pour activer un contrôle sur une unité d'organisation.
- [`DisableGuardrail`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions visant à désactiver un contrôle sur une unité d'organisation.
- [`SetupLandingZone`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions nécessaires pour configurer une zone de landing zone.
- [`UpdateLandingZone`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions nécessaires pour mettre à jour votre zone de landing zone existante.
- [`RegisterOrganizationalUnit`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions nécessaires pour activer ses fonctionnalités de gouvernance sur une unité d'organisation.
- [`DeregisterOrganizationalUnit`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions visant à désactiver ses fonctionnalités de gouvernance sur une unité d'organisation.
- [`PrecheckOrganizationalUnit`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a détecté une ressource susceptible d'empêcher le bon déroulement de l'opération de gouvernance Extend.
- [`EnableBaseline`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions nécessaires pour activer une nouvelle base de référence sur le compte d'un membre cible dans le cadre d'une unité d'organisation. L'opération d'activation peut être lancée à l'aide de l'EnableBaselineAPI ou de la console.
- [`ResetEnabledBaseline`](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions visant à réinitialiser une ligne de base activée existante sur un compte membre cible dans le cadre d'une unité d'organisation. L'opération de réinitialisation peut être lancée à l'aide de l'ResetEnabledBaselineAPI ou de la console.

- [UpdateEnabledBaseline](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions visant à mettre à jour une ligne de base activée existante sur un compte membre cible dans le cadre d'une unité d'organisation. L'opération de mise à jour peut être lancée à l'aide de l'UpdateEnabledBaselineAPI ou de la console.
- [DisableBaseline](#): Le journal indique si AWS Control Tower a effectué avec succès toutes les actions visant à désactiver une ligne de base activée existante sur un compte membre cible dans le cadre d'une unité d'organisation. L'opération de désactivation peut être lancée à l'aide de l'DisableBaselineAPI ou de la console.

Les sections suivantes fournissent une liste des événements du cycle de vie d'AWS Control Tower, avec des exemples des détails enregistrés pour chaque type d'événement du cycle de vie.

CreateManagedAccount

Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a correctement créé et provisionné un nouveau compte à l'aide de Account Factory. Cet événement correspond à l>CreateManagedAccount CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements de cycle de vie inclut les éléments `accountName` et `accountId` du compte nouvellement créé, ainsi que les éléments `organizationalUnitName` et `organizationalUnitId` de l'unité d'organisation dans laquelle le compte a été placé.

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX", // Management account
  ID.
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z", // Format: yyyy-MM-
  dd'T'hh:mm:ssZ
  "region": "us-east-1", // AWS Control Tower
  home region.
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    }
  },
}
```

```

    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z", // Timestamp when call
was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateManagedAccount",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
        "createManagedAccountStatus": {
            "organizationalUnit":{
                "organizationalUnitName":"Custom",
                "organizationalUnitId":"ou-XXXX-13zc8b3h"

            },
            "account":{
                "accountName":"LifeCycle1",
                "accountId":"XXXXXXXXXXXX"
            },
            "state":"SUCCEEDED",
            "message":"AWS Control Tower successfully created a managed account.",
            "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000",
            "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"}
        }
    }
}

```

UpdateManagedAccount

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement mis à jour le produit provisionné associé à un compte créé précédemment à l'aide de Account Factory. Cet événement correspond à l'UpdateManagedAccount CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements de cycle de vie inclut les éléments `accountName` et `accountId` du compte associé, ainsi que les éléments `organizationalUnitName` et `organizationalUnitId` de l'unité d'organisation dans laquelle le compte mis à jour est placé.

```

{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",

```

```

    "source": "aws.controltower",
    "account": "XXXXXXXXXXXX", // AWS Control Tower
    "organization management account.",
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z", // Format: yyyy-MM-
    dd'T'hh:mm:ssZ
    "region": "us-east-1", // AWS Control Tower
    "home region.",
    "resources": [],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXX",
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z", // Timestamp when call
        was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "UpdateManagedAccount",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "updateManagedAccountStatus": {
                "organizationalUnit": {
                    "organizationalUnitName": "Custom",
                    "organizationalUnitId": "ou-XXXX-13zc8b3h"
                },
                "account": {
                    "accountName": "LifeCycle1",
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
                },
                "state": "SUCCEEDED",
                "message": "AWS Control Tower successfully updated a managed account.",
                "requestedTimestamp": "2019-11-15T11:45:18+0000",
                "completedTimestamp": "2019-11-16T12:09:32+0000"
            }
        }
    }
}

```

EnableGuardrail

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a activé avec succès un contrôle sur une unité d'organisation gérée par AWS Control Tower. Cet événement correspond à l'EnableGuardrail CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle guardrailBehavior de vie inclut le guardrailId et du contrôle et le organizationalUnitName et organizationalUnitId de l'unité d'organisation sur laquelle le contrôle est activé.

```
{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX",
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z", // End-time of action.
  Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
  "region": "us-east-1", // AWS Control Tower
  home region.
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "EnableGuardrail",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "enableGuardrailStatus": {
        "organizationalUnits": [
          {
            "organizationalUnitName": "Custom",
            "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```



```

    ],
    "guardrails": [
      {
        "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK",
        "guardrailBehavior": "DETECTIVE"
      }
    ],
    "state": "SUCCEEDED",
    "message": "AWS Control Tower successfully enabled a guardrail on an
organizational unit.",
    "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000",
    "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000"
  }
}
}
}
}

```

DisableGuardrail

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement désactivé un contrôle sur une unité d'organisation gérée par AWS Control Tower. Cet événement correspond à l'DisableGuardrail CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle guardrailBehavior de vie inclut le guardrailId et du contrôle et le organizationalUnitName et organizationalUnitId de l'unité d'organisation sur laquelle le contrôle est désactivé.

```

{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX",
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",

```

```

    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "DisableGuardrail",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "disableGuardrailStatus": {
        "organizationalUnits": [
          {
            "organizationalUnitName": "Custom",
            "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro"
          }
        ],
        "guardrails": [
          {
            "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK",
            "guardrailBehavior": "DETECTIVE"
          }
        ],
        "state": "SUCCEEDED",
        "message": "AWS Control Tower successfully disabled a guardrail on an
organizational unit.",
        "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000",
        "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000"
      }
    }
  }
}

```

SetupLandingZone

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement configuré une zone de landing zone. Cet événement correspond à l'SetupLandingZone CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut le `rootOrganizationalId`, qui est l'ID de l'organisation créée par AWS Control Tower à partir du compte de gestion. L'entrée du journal inclut également le `organizationalUnitName` et `organizationalUnitId` pour chacun des comptes créés lors de la `accountName` configuration de la zone de landing zone par AWS Control Tower. OUs `accountId`

```

{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",           // Request ID.
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "XXXXXXXXXXXX",                             // Management account
ID.
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                         // Event time from
CloudTrail.
  "region": "us-east-1",                                 // Management account
CloudTrail region.
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                       // Management-account
ID.
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                 // Timestamp when call
was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "SetupLandingZone",
    "awsRegion": "us-east-1",                           // AWS Control Tower
home region.
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "CloudTrail_event_ID",                   // This value is
generated by CloudTrail.
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "setupLandingZoneStatus": {
        "state": "SUCCEEDED",                           // Status of entire
lifecycle operation.
        "message": "AWS Control Tower successfully set up a new landing zone.",

        "rootOrganizationalId" : "r-1234",
        "organizationalUnits" : [                       // Use a list.
          {
            "organizationalUnitName": "Security",        // Security OU
name.
            "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"   // Security OU ID.
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

        },
        {
            "organizationalUnitName": "Custom",           // Custom OU name.
            "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     // Custom OU ID.
        },
    ],
    "accounts": [                                       // All created
accounts are here. Use a list of "account" objects.

        {
            "accountName": "Audit",
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
        },
        {
            "accountName": "Log archive",
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
        }
    ],
    "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
}
    }
}
}

```

UpdateLandingZone

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement mis à jour votre zone de landing zone existante. Cet événement correspond à l'UpdateLandingZone CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut le `rootOrganizationalId`, qui est l'ID de l'organisation (mise à jour) régie par AWS Control Tower. L'entrée du journal inclut également le `organizationalUnitName` et `organizationalUnitId` pour chacun des comptes OUs, ainsi que le `accountName` et `accountId` pour chaque compte, qui ont été créés précédemment, lorsque AWS Control Tower a initialement configuré la zone de landing zone.

```

{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",           // Request ID.
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.controltower",

```

```

    "account": "XXXXXXXXXXXX", // Management account
ID.
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z", // Event time from
CloudTrail.
    "region": "us-east-1", // Management account
CloudTrail region.
    "resources": [ ],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX", // Management account
ID.
            "invokedBy": "AWS Internal"
        },
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z", // Timestamp when call
was made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
        "eventName": "UpdateLandingZone",
        "awsRegion": "us-east-1", // AWS Control Tower
home region.
        "sourceIPAddress": "AWS Internal",
        "userAgent": "AWS Internal",
        "eventID": "CloudTrail_event_ID", // This value is
generated by CloudTrail.

        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "updateLandingZoneStatus": {
                "state": "SUCCEEDED", // Status of entire
operation.
                "message": "AWS Control Tower successfully updated a landing zone.",

                "rootOrganizationalId" : "r-1234",
                "organizationalUnits" : [ // Use a list.
                    {
                        "organizationalUnitName": "Security", // Security OU
name.
                        "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332" // Security OU ID.
                    },
                    {
                        "organizationalUnitName": "Custom", // Custom OU name.
                        "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332" // Custom OU ID.
                    }
                ]
            }
        }
    }

```

```

        },
      ],
      "accounts": [                                     // All created
accounts are here. Use a list of "account" objects.

        {
          "accountName": "Audit",
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
        },
        {
          "accountName": "Log archive",
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX"
        }
      ],
      "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
      "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
    }
  }
}

```

RegisterOrganizationalUnit

Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a activé avec succès ses fonctionnalités de gouvernance sur une unité d'organisation. Cet événement correspond à l'RegisterOrganizationalUnit CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut le organizationalUnitName et organizationalUnitId de l'unité d'organisation qu'AWS Control Tower a placée sous sa gouvernance.

```

{
  "version": "0",
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-08-30T21:42:18Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [ ],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "XXXXXXXXXXXX",

```

```

        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "RegisterOrganizationalUnit",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
        "registerOrganizationalUnitStatus": {
            "state": "SUCCEEDED",

            "message": "AWS Control Tower successfully registered an organizational
unit.",

            "organizationalUnit" :
                {
                    "organizationalUnitName": "Test",
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
                }
            "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
            "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
        }
    }
}

```

DeregisterOrganizationalUnit

Cet événement du cycle de vie indique si AWS Control Tower a correctement désactivé ses fonctionnalités de gouvernance sur une unité d'organisation. Cet événement correspond à l'`DeregisterOrganizationalUnit` CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut le `organizationalUnitName` et `organizationalUnitId` de l'unité d'organisation sur laquelle AWS Control Tower a désactivé ses fonctionnalités de gouvernance.

```

{
    "version": "0",
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",

```

```

"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
"account": "XXXXXXXXXXXX",
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [ ],
"detail": {
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "DeregisterOrganizationalUnit",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "eventID": "00000000-0000-0000-1111-123456789012",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "serviceEventDetails": {
    "deregisterOrganizationalUnitStatus": {
      "state": "SUCCEEDED",
      "message": "AWS Control Tower successfully deregistered an
organizational unit, and enabled mandatory guardrails on the new organizational
unit.",
      "organizationalUnit" :
        {
          "organizationalUnitName": "Test",
          OU name.
          "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
          OU ID.
          // Foundational
          // Foundational
        },
      "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
      "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
    }
  }
}

```


PrecheckOrganizationalUnit

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement effectué les prévérifications sur une unité d'organisation. Cet événement correspond à l'PrecheckOrganizationalUnit CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie contient un champ pour les IdName, et failedPrechecks les valeurs pour chaque ressource sur laquelle AWS Control Tower a effectué des prévérifications lors du processus d'enregistrement de l'unité d'organisation.

Le journal des événements contient également des informations sur les comptes imbriqués sur lesquels les prévérifications ont été effectuées, notamment les accountName champsaccountId, etfailedPrechecks.

Si la failedPrechecks valeur est vide, cela signifie que tous les précontrôles pour cette ressource ont été effectués avec succès.

- Cet événement n'est émis qu'en cas d'échec du précontrôle.
- Cet événement n'est pas émis si vous enregistrez une unité d'organisation vide.

Exemple d'événement :

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-09-20T22:45:43Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "PrecheckOrganizationalUnit",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "eventID": "b41a9d67-0da4-4dc5-a87a-25fa19dc5305",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
  "serviceEventDetails": {
    "precheckOrganizationalUnitStatus": {
      "organizationalUnit": {
```

```

    "organizationalUnitName": "Ou-123",
    "organizationalUnitId": "ou-abcd-123456",
    "failedPrechecks": [
        "SCP_CONFLICT"
    ]
},
"accounts": [
    {
        "accountName": "Child Account 1",
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "failedPrechecks": [
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE"
        ]
    },
    {
        "accountName": "Child Account 2",
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "failedPrechecks": [
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE"
        ]
    },
    {
        "accountName": "Management Account",
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "failedPrechecks": [
            "MISSING_PERMISSIONS_AF_PRODUCT"
        ]
    },
    {
        "accountName": "Child Account 3",
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "failedPrechecks": []
    },
    ...
],
"state": "FAILED",
"message": "AWS Control Tower failed to register an organizational unit due to
pre-check failures. Go to the OU details page to download a list of failed pre-checks
for the OU and accounts within.",
"requestedTimestamp": "2021-09-20T22:44:02+0000",
"completedTimestamp": "2021-09-20T22:45:43+0000"
}
},
"eventCategory": "Management"

```

}

EnableBaseline

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement activé une ligne de base sur un compte de membre cible dans le cadre d'une unité d'organisation. Cet événement correspond à la `RegisterOrganizationalUnit` ou aux `EnableBaseline` CloudTrail événements AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut la ligne de base activée et sa version, celle `targetIdentifier` sur laquelle la ligne de base a été activée, celle `parentIdentifier` de la ligne de base activée sur l'unité d'organisation parent et l'`statusSummary` affichage du statut RÉUSSI ou ÉCHEC, ainsi que les paramètres supplémentaires et l'horodatage de l'opération.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-02-10T17:14:57Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "EnableBaseline",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "366911a2-4fa6-4e4a-ac2b-280f627e0027",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
  "serviceEventDetails": {
    "enableBaselineStatus": {
      "enabledBaselineDetails": {
        "arn": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-ern76xmzvf/XXXXXXXXXXXX",

```

```

        "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2::baseline/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
        "baselineVersion": "4.0",
        "statusSummary": {
            "lastOperationIdentifier": "37f5eb68-e5b9-4c70-ae76-4ca15f6b16de",
            "status": "SUCCEEDED"
        },
        "parameters": [
            {
                "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
                "value": {
                    "untyped": {
                        "object": "arn:aws:controltower:us-
east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                    }
                }
            }
        ],
        "requestedTimestamp": "2025-02-10T17:07:09+0000",
        "completedTimestamp": "2025-02-10T17:14:57+0000"
    },
    "eventCategory": "Management"
}

```

ResetEnabledBaseline

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement réinitialisé la ligne de base activée existante sur un compte membre cible dans le cadre d'une unité d'organisation. Cet événement correspond à la `RegisterOrganizationalUnit` ou aux `ResetEnabledBaseline` CloudTrail événements AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut la ligne de base activée et sa version, celle `targetIdentifier` sur laquelle la ligne de base a été activée, celle `parentIdentifier` de la ligne de base activée sur l'unité d'organisation parent et l'`statusSummary` affichage du statut RÉUSSI ou ÉCHEC, ainsi que les paramètres supplémentaires et l'horodatage de l'opération.

```

{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },

```

```

    "eventTime": "2025-02-10T21:17:55Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "ResetEnabledBaseline",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "c01a32e1-13ab-4b46-8f1b-00699ef6f989",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
      "resetEnabledBaselineStatus": {
        "enabledBaselineDetails": {
          "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
          "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
          "baselineVersion": "1.0",
          "statusSummary": {
            "lastOperationIdentifier": "3e364c89-89fa-42b8-9776-9f7cc47ba1fa",
            "status": "SUCCEEDED"
          },
          "parameters": []
        },
        "requestedTimestamp": "2025-02-10T21:14:24Z",
        "completedTimestamp": "2025-02-10T21:17:54+0000"
      }
    },
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

UpdateEnabledBaseline

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement mis à jour la base de référence activée existante sur un compte membre cible dans le cadre d'une unité d'organisation. Cet événement correspond à la `RegisterOrganizationalUnit` ou aux `UpdateEnabledBaseline`

CloudTrail événements AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut la ligne de base activée et sa version, celle `targetIdentifier` sur laquelle la ligne de base a été activée, celle `parentIdentifier` de la ligne de base activée sur l'unité d'organisation parent et l'`statusSummary` affichage du statut RÉUSSI ou ÉCHEC, ainsi que les paramètres supplémentaires et l'horodatage de l'opération.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-02-10T19:45:28Z",
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateEnabledBaseline",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "514f2aff-1a99-4912-bda1-0d4d6662c96e",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
  "serviceEventDetails": {
    "updateEnabledBaselineStatus": {
      "enabledBaselineDetails": {
        "arn": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX",
        "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXXXXXX",
        "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-ern76xmzvf/XXXXXXXXXXXX",
        "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-2::baseline/XXXXXXXXXXXXXXXX",
        "baselineVersion": "4.0",
        "statusSummary": {
          "lastOperationIdentifier": "ba3de28f-83fb-4c9a-8a8c-a4e15fac2c41",
          "status": "SUCCEEDED"
        }
      },
      "parameters": [
        {
```

```

        "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
        "value": {
            "untyped": {
                "object": "arn:aws:controltower:us-
east-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXX"
            }
        }
    ],
    "requestedTimestamp": "2025-02-10T19:39:35+0000",
    "completedTimestamp": "2025-02-10T19:45:28+0000"
},
"eventCategory": "Management"
}

```

DisableBaseline

Cet événement du cycle de vie enregistre si AWS Control Tower a correctement désactivé la ligne de base activée existante sur un compte membre cible dans le cadre d'une unité d'organisation. Cet événement correspond à l'DisableBaseline CloudTrail événement AWS Control Tower. Le journal des événements du cycle de vie inclut la ligne de base activée et sa version, celle `targetIdentifier` sur laquelle la ligne de base a été activée, celle `parentIdentifier` de la ligne de base activée sur l'unité d'organisation parent et l'`statusSummary` affichage du statut RÉUSSI ou ÉCHEC, ainsi que les paramètres supplémentaires et l'horodatage de l'opération.

```

{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "accountId": "XXXXXXXXXXXX",
        "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2025-03-14T00:50:58Z",
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
    "eventName": "DisableBaseline",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "704794c4-a32e-4960-8386-c7efaa5a22a1",
    "readOnly": false,

```

```

    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
    "serviceEventDetails": {
      "disableBaselineStatus": {
        "enabledBaselineDetails": {
          "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXX",
          "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXX",
          "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
          "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/XXXXXXXXXXXX",
          "baselineVersion": "1.0",
          "statusSummary": {
            "lastOperationIdentifier": "7b895594-0edb-48bc-9f3d-d88c2ad618df",
            "status": "SUCCEEDED"
          },
          "parameters": []
        },
        "baselineDetails": {
          "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXX",
          "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2:XXXXXXXXXXXX:enabledbaseline/XXXXXXXXXXXX",
          "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::XXXXXXXXXXXX:account/o-0uh2kplf6d/XXXXXXXXXXXX",
          "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/XXXXXXXXXXXX",
          "baselineVersion": "1.0",
          "statusSummary": {
            "lastOperationIdentifier": "7b895594-0edb-48bc-9f3d-d88c2ad618df",
            "status": "SUCCEEDED"
          },
          "parameters": []
        },
        "requestedTimestamp": "2025-03-14T00:49:13Z",
        "completedTimestamp": "2025-03-14T00:50:58+0000"
      }
    },
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```


Utilisation des notifications AWS utilisateur avec AWS Control Tower

Vous pouvez utiliser [les notifications aux AWS utilisateurs](#) pour configurer les canaux de diffusion afin d'être informé AWS Control Tower des événements. Vous recevez une notification lorsqu'un événement correspond à une règle que vous avez spécifiée. Vous pouvez recevoir des notifications relatives à des événements par le biais de plusieurs canaux, notamment par e-mail, par [Amazon Q Developer via des applications](#) de chat ou par des notifications push [via l'application mobile sur AWS console](#). Vous pouvez également consulter les notifications dans le Centre de notifications de la console.

AWS Les notifications utilisateur prennent en charge l'agrégation, ce qui peut réduire le nombre de notifications que vous recevez lors d'événements spécifiques. Les notifications sont également visibles dans le centre de notifications de la console.

Les avantages de l'abonnement aux notifications par le biais des notifications AWS utilisateur EventBridge sont les suivants :

- Une interface utilisateur (UI) plus conviviale.
- Intégration à la AWS console, dans la bell/notifications zone de la barre de navigation globale.
- Support natif pour les notifications par e-mail, il n'est pas nécessaire de configurer Amazon SNS.
- Plus particulièrement, la prise en charge des notifications push mobiles, exclusive aux notifications AWS utilisateur.

Par exemple, l'un des types de notification que vous souhaitez peut-être recevoir concerne les résultats critiques et très graves du Security Hub CSPM. Un extrait de code au format JSON pour configurer cet abonnement aux notifications peut ressembler à ceci :

```
{
  "detail": {
    "findings": {
      "Compliance": {
        "Status": ["FAILED", "WARNING", "NOT_AVAILABLE"]
      },
      "RecordState": ["ACTIVE"],
      "Severity": {
        "Label": ["CRITICAL", "HIGH"]
      },
    },
  },
}
```

```

    "Workflow": {
      "Status": ["NEW", "NOTIFIED"]
    }
  }
}
}

```

Filtrage des événements

- Vous pouvez filtrer les événements par service et par nom à l'aide des filtres disponibles sur la console des notifications AWS utilisateur.
- Vous pouvez filtrer les événements en fonction de propriétés spécifiques si vous créez votre propre EventBridge filtre à partir du code JSON.

Exemple d' AWS Control Tower événement

Voici un exemple d'événement généralisé pour AWS Control Tower.

- C'est un EventBridge événement.
- Vous pouvez vous abonner à EventBridge des événements (tels que celui-ci) à l'aide des notifications AWS utilisateur.

```

{
  "version": "0",
  "id": "<id>", // alphanumeric string
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.controltower",
  "account": "<account ID>", // Management account ID.
  "time": "<date>", // Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
  "region": "<region>", // AWS Control Tower home region.
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "121212121212",
      "invokedBy": "AWS Internal"
    },
    "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z", // Timestamp when call was made. Format:
    "eventSource": "controltower.amazonaws.com",
  }
}

```

```
    "eventName": "<event name>", // one of the 9 event names in https://
docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/lifecycle-events.html
    "awsRegion": "<region>",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "AWS Internal",
    "eventID": "<id>",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
        // the contents of this object vary depending on the event subtype and
event state
    }
}
}
```

AWS Backup et AWS Control Tower

AWS Backup est un service qui vous permet de créer des plans de sauvegarde automatique de vos AWS ressources. Pour configurer les sauvegardes de vos ressources AWS Control Tower, vous devez suivre quatre étapes principales :

1. Activez AWS Backup votre zone de landing zone. Vous pouvez le faire sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage de la console AWS Control Tower. Lorsque vous l'activez AWS Backup, les ressources sont créées dans plusieurs comptes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ressources créées pour AWS Backup](#).
2. Inscrivez-vous aux sauvegardes pour AWS Control Tower dans la AWS Backup console. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des services pris en charge](#) dans le Guide du AWS Backup développeur.
3. AWS Backup Activez la personne OUs que vous souhaitez inclure. Vous pouvez effectuer cette tâche sur la page de détails de l'unité d'organisation de la console, une fois que vous l'avez activée AWS Backup au niveau de la zone d'atterrissage. Lorsque vous l'activez AWS Backup sur une unité d'organisation, les comptes de cette unité d'organisation reçoivent des AWS Backup coffres-forts locaux.
4. Marquez les ressources sélectionnées à inclure dans les sauvegardes. La balise indique la fréquence des sauvegardes pour cette ressource. Votre plan de sauvegarde suit le calendrier spécifié par les balises de ressource de chaque ressource.

Pour plus d'informations, consultez [le guide du AWS Backup développeur](#). Aucun frais n'est encouru lorsque vous configurez AWS Backup avec AWS Control Tower. Vous devrez payer des frais pour. AWS Backup Pour plus d'informations sur la tarification, consultez [Tarification AWS Backup](#).

Pour plus de détails sur les AWS Backup ressources créées par AWS Control Tower dans votre zone d'atterrissage AWS Control Tower, consultez [Ressources créées pour AWS Backup](#)

Note

AWS Control Tower ne prend pas en charge la configuration de plans de sauvegarde pour les ressources AWS Control Tower directement via le AWS Backup service, sans l'activer également dans le service AWS Control Tower.

Conditions préalables

Avant de pouvoir configurer AWS Backup les ressources de votre AWS Control Tower, vous devez disposer d'une AWS Organizations organisation existante. Si vous avez déjà configuré votre zone de landing AWS Control Tower, celle-ci fait office d'organisation existante.

Vous devez attribuer ou créer deux autres AWS comptes qui ne sont pas inscrits dans AWS Control Tower. Ces comptes deviennent le compte de sauvegarde central et le compte d'administrateur de sauvegarde. Nommez ces comptes avec ces noms.

Vous devez également sélectionner ou créer une clé multirégionale AWS Key Management Service (KMS), spécifiquement pour AWS Backup.

Définition de vos prérequis

- Le compte de sauvegarde central : le compte de sauvegarde central stocke votre coffre-fort de sauvegarde AWS Control Tower et vos sauvegardes. Ce coffre est créé dans tout ce Régions AWS que gère AWS Control Tower, au sein de ce compte. Les copies entre comptes sont stockées dans ce compte, au cas où un compte serait compromis et nécessiterait une restauration des données.
- Le compte d'administrateur de sauvegarde : le compte d'administrateur de sauvegarde est le compte d'administrateur délégué pour le AWS Backup service dans AWS Control Tower. Il stocke les plans de rapport du Backup Audit Manager (BAM). Ce compte regroupe toutes les données de surveillance des sauvegardes, telles que les tâches de restauration et les tâches de copie. Les données sont stockées dans un compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la section [Création de plans de rapport à l'aide de la AWS Backup console](#) dans le Guide du AWS Backup développeur.
- Exigence de politique pour la clé multirégionale AWS KMS

Votre AWS KMS clé nécessite une politique clé. Envisagez une politique clé similaire à celle-ci, qui restreint l'accès aux principaux (utilisateurs et rôles) dotés d'autorisations associées au compte de gestion de votre organisation :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "KMS key policy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow use of the KMS key for organization",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:DescribeKey",
      "kms:GenerateDataKey*",
      "kms:Encrypt",
      "kms:ReEncrypt*",
      "kms:GetKeyPolicy",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:ListGrants",
      "kms:RevokeGrant"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalOrgID": "ORGANIZATION-ID"
      }
    }
  }
]
}

```

Cet exemple de politique permet à tous les comptes de votre organisation d'accéder à leurs données de sauvegarde cryptées. Utilisez des [clés de condition AWS globales](#) et des [clés de AWS KMS condition](#) pour affiner les autorisations, en fonction des principaux qui ont besoin d'accéder à vos sauvegardes.

 Note

Votre AWS KMS clé multirégionale doit être répliquée pour toutes les régions Région AWS que vous envisagez de gouverner avec AWS Control Tower.

Activer les sauvegardes

Vous pouvez activer les sauvegardes pour les ressources de vos comptes inscrits dans AWS Control Tower, soit lors de la configuration de la zone d'atterrissage, soit lors de la mise à jour de votre zone d'atterrissage.

En tant que [Conditions préalables](#), vous devez fournir les éléments suivants

- Et Compte AWS pour servir de compte AWS Backup administrateur
- Et Compte AWS pour servir de compte AWS Backup Central Backup
- Une AWS KMS clé multirégionale que vous gérez, pour les sauvegardes entre comptes

Comment activer les sauvegardes

Le processus d'activation comporte deux parties principales : tout d'abord, activer les sauvegardes pour votre zone de destination, puis activer les sauvegardes pour chaque unité d'organisation enregistrée qui nécessite des sauvegardes.

Première partie : configurer des sauvegardes pour votre zone de landing zone

Console : vous pouvez configurer des sauvegardes pour votre zone d'atterrissage dans la console AWS Control Tower, sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage. Vous verrez cette option lors de la configuration initiale de la zone d'atterrissage, et vous pourrez y revenir ultérieurement lors d'une mise à jour de la zone d'atterrissage.

API : vous pouvez activer les sauvegardes avec l'AWS Control Tower APIs, en appelant l'[UpdateLandingZone](#)API, si vous disposez déjà d'une zone de landing zone AWS Control Tower, ou l'[CreateLandingZone](#)API si vous configurez AWS Control Tower pour la première fois. (Conseil : appelez ensuite l'[EnableBaseline](#)API pour établir des sauvegardes pour chaque unité d'organisation dont vous avez besoin.)

En dehors de la console AWS Control Tower

L'activation des sauvegardes pour votre zone de landing zone inclut une étape en dehors de la console AWS Control Tower. Vous devez accéder à la AWS Backup console pour consulter vos ressources.

Pour passer en revue les types de ressources que vous avez sélectionnés ou pour souscrire à des types de ressources supplémentaires

1. Ouvrez la AWS Backup console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/backup>.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Settings (Paramètres).
3. Sur la page Activation du service, choisissez Configurer les ressources.
4. Utilisez les commutateurs à bascule pour activer ou désactiver les services que vous souhaitez inclure. AWS Backup Assurez-vous que les ressources que vous souhaitez sauvegarder sont sélectionnées, telles que RDS, EC2, DDB, etc., qu'elles fassent partie de votre environnement AWS Control Tower ou non.

Pour plus de détails, [voir Activer la gestion des services avec AWS Backup](#).

Considérations relatives aux nouveaux types de ressources

Avant de vous fier AWS Backup à la gestion de la protection des données pour les ressources d'un AWS service, vous devez suivre la procédure précédente et opter AWS Backup pour ce service. De plus, à mesure que le AWS Backup service prendra en charge des services supplémentaires et leurs types de ressources à l'avenir, vous devrez répéter cette procédure et opter pour chaque type de ressource supplémentaire AWS Backup avant de pouvoir sauvegarder ce type de ressource dans AWS Control Tower. Le balisage d'un type de ressource non pris en charge peut entraîner l'échec de votre sauvegarde.

Lorsque vous activez les sauvegardes pour votre zone de landing zone, AWS Control Tower définit les deux comptes que vous avez fournis en tant que compte Central Backup et compte Backup Administrator, respectivement. AWS Control Tower crée des [ressources](#) dans ces comptes et dans d'autres comptes.

⚠ Important

Pour activer les sauvegardes pour les comptes AWS Control Tower Audit et Log Archive, vous devez configurer des sauvegardes pour l'unité d'organisation de sécurité en appelant l'EnableBaselineAPI. Nous vous recommandons de le faire.

La banque de plans et de rétention recommandée est la suivante :

- Sauvegardes horaires = 2 semaines de conservation dans le coffre local, aucune copie dans le coffre de sauvegarde central
- Sauvegardes quotidiennes = 2 semaines de conservation dans le coffre local, 1 mois de conservation dans le coffre de sauvegarde central
- Sauvegardes hebdomadaires = 1 mois de conservation dans le coffre local, 3 mois de conservation dans le coffre central
- Sauvegardes mensuelles = 3 mois de conservation dans le coffre local, 3 mois de conservation dans le coffre de sauvegarde central

Pour plus d'informations sur la création de vos plans de sauvegarde, consultez la section [Création de plans de rapports à l'aide de la AWS Backup console](#).

Partie suivante : Activer les sauvegardes sur OUs

Après avoir activé la sauvegarde AWS Backup dans les paramètres de votre zone d'atterrissage, vous devez effectuer une étape supplémentaire pour activer la sauvegarde sur le site spécifique OUs que vous souhaitez sauvegarder. Si vous avez activé votre zone AWS Backup de landing zone, vous verrez une section sur la page de détails de l'unité d'organisation de la console, qui vous permet de choisir Activer la sauvegarde pour l'unité d'organisation. Si la sauvegarde n'est pas activée au niveau de la zone d'atterrissage, vous ne verrez pas cette section sur la page de détails de l'UO.

Pour l'activer BackupBaseline sur une unité d'organisation, cette unité d'organisation doit déjà l'avoir AWSControlTowerBaseline activée. Les comptes inscrits dans chaque unité d'organisation sont AWSControlTowerBaseline activés.

Dans les comptes que vous avez sélectionnés OUs, AWS Control Tower met en place des ressources supplémentaires

- Un coffre-fort Backup local

AWS Control Tower crée un coffre-fort de sauvegarde local dans vos comptes, avec quatre types de plans de sauvegarde possibles associés au coffre-fort. Les plans de sauvegarde créés via AWS Control Tower sont marqués d'un préfixe.

```
BackupPlanTags:
  aws-control-tower: 'managed-by-control-tower'
```

- Quatre types de plans de sauvegarde : horaire, quotidien, hebdomadaire et mensuel.

Chaque plan est associé à une attribution de ressources basée sur des balises. Par exemple, toute ressource étiquetée avec `aws-control-tower-backuphourly : true` est protégée par un plan de sauvegarde horaire.

- Un rôle de sauvegarde local dans vos comptes

AWS Control Tower crée un rôle IAM, qui est utilisé pour les sauvegardes. Le rôle nécessite quatre autorisations spécifiques.

```
"backup:UpdateGlobalSettings", "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", "organizations:E
```

Le rôle entretient une relation de confiance avec le principal de service pour AWS Backup. Le rôle est nommé `aws-controltower-backup-role`, et les autorisations gérées suivantes lui sont associées :

- [AWSBackupServiceRolePolicyForBackup](#)
- [AWSBackupServiceRolePolicyForRestores](#)
- [AWSBackupServiceRolePolicyForS3Backup](#)
- [AWSBackupServiceRolePolicyForS3Restore](#)

Marquer les ressources pour la sauvegarde

Le processus de configuration des sauvegardes dans AWS Control Tower consiste notamment à étiqueter les ressources que vous souhaitez inclure dans votre plan de sauvegarde. Les balises indiquent la fréquence des sauvegardes. Voici les tags possibles.

- `aws-control-tower-backuphourly : true`
- `aws-control-tower-backupdaily: true`
- `aws-control-tower-backupweekly: true`

- `aws-control-tower-backupmonthly: true`

Considérations

- Lorsqu'elle AWS Backup est active sur une unité d'organisation, la valeur Enabled apparaît dans le champ État de la page de détails de l'unité organisationnelle de la console AWS Control Tower. Parmi les autres valeurs possibles du champ État, citons Non activé, En cours et Échoué. Si le statut Échec s'affiche, choisissez Réenregistrer l'unité d'organisation pour appliquer de nouveau votre AWS Backup configuration à l'unité d'organisation.
- Si vous l'avez AWS Backup activé sur une unité d'organisation, les nouveaux comptes provisionnés via Account Factory dans le cadre de cette unité d'organisation AWS Backup incluront.

Désactiver les sauvegardes

Vous pouvez désactiver les sauvegardes de vos ressources dans les comptes inscrits à AWS Control Tower, soit lors de la configuration de la zone d'atterrissage, soit lors de la mise à jour de votre zone de destination.

Deux étapes principales sont nécessaires pour désactiver les sauvegardes : tout d'abord, désactivez la AWS Backup ligne de base sur chaque unité d'organisation sur laquelle les sauvegardes sont activées, puis désactivez les sauvegardes pour votre zone de landing zone.

Première étape : désactiver les sauvegardes OUs

Si cette option AWS Backup est activée, vous devez désactiver la AWS Backup ligne OUs de base AWS Backup pour accéder à votre zone d'atterrissage.

Pour désactiver la AWS Backup ligne de base sur une unité d'organisation, vous pouvez appeler l'`DisableBaselineAPI`. Les imbriqués OUs héritent de ce statut, de sorte que la ligne de base de référence AWS Backup est également désactivée pour eux.

Exemple de commande :

```
aws controlltower disable-baseline --enabled-baseline-identifiant Enabled-baseline-ARN
```

Lorsque vous désactivez la AWS Backup ligne de base, AWS Control Tower nettoie les ressources suivantes :

- Tous les stacksets liés à AWS Backup
- Toutes les commandes liées à AWS Backup

 Note

Le coffre local est conservé même si les stacksets sont supprimés, car la politique de rétention du coffre local est définie sur. Retain Il préserve vos données.

Étape suivante : AWS Backup désactivez votre zone d'atterrissage

Une fois que la condition préalable est remplie, en désactivant les sauvegardes sur votre ordinateur OUs, pour désactiver les sauvegardes depuis la console AWS Control Tower, accédez à la page des paramètres de la zone d'accueil. Choisissez Désactiver la sauvegarde.

Lorsque vous le désactivez AWS Backup, AWS Control Tower modifie les ressources suivantes :

- Supprime tous les stacksets associés à AWS Backup
- Désactive toutes les commandes liées à l'unité AWS Backup d'organisation de sécurité
- Dénregistre le compte administrateur délégué à des fins d' AWS Backup administration
- Supprime la gouvernance d'AWS Control Tower (pour CloudTrail AWS Config, etc.) des comptes AWS Backup Administrator et Central Backup
- AWS Control Tower conserve les AWS Backup coffres-forts et les ressources du compartiment Amazon S3 contenant vos données

Une fois les sauvegardes désactivées, aucune nouvelle sauvegarde n'est créée, mais les sauvegardes existantes ne sont pas supprimées.

Activer la sauvegarde sur les comptes déplacés

Si vous déplacez un compte vers une unité d'organisation AWS Control Tower AWS Backup activée et que le compte n'est pas inscrit dans AWS Control Tower, votre plan de sauvegarde ne s'applique pas automatiquement au compte.

Console : AWS Backup pour activer un compte individuel depuis la console AWS Control Tower, vous pouvez choisir Mettre à jour le compte sur la page des détails du compte, ou vous pouvez

choisir Réenregistrer l'unité d'organisation sur la page des détails de l'unité d'organisation pour mettre à jour plusieurs comptes en même temps.

API : depuis l'API, si vous déplacez un compte vers une unité d'organisation dont la ligne de base de sauvegarde est activée, vous pouvez appeler l'`ResetEnabledBaselineAPI` de cette unité d'organisation, en spécifiant la `EnabledBaseline` ressource de l'unité d'organisation comme cible, afin de déclencher des sauvegardes sur le compte par héritage de l'unité d'organisation.

Exemple de commande :

```
aws controltower reset-enabled-baseline --enabled-baseline-identifier
arn:aws:controltower:REGION:NAMESPACE:enabledbaseline/X0SD0RW8HDB5ZNWEE --region us-
east-1
```

Exemple de réponse :

```
{
  "operationIdentifier": "0bbdb587-c849-4152-95c6-7afa7664ee71"
}
```

Backup drift dans AWS Control Tower

La dérive n'est pas signalée pour les AWS Backup configurations dans AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur la dérive dans AWS Control Tower, consultez la section [Détecter et résoudre la dérive dans AWS Control Tower](#).

Si vous supprimez ou modifiez le AWS Backup plan, celui-ci peut entrer dans un état de dérive. Voici quelques modifications à éviter.

- Ne déplacez pas le compte Backup Administrator depuis l'unité d'organisation de sécurité.
- Ne déplacez pas le compte Central Backup depuis l'unité d'organisation de sécurité.
- Ne supprimez pas le compte Backup Administrator de l'organisation.
- Ne supprimez pas le compte Central Backup de l'organisation.
- Ne détachez pas, n'attachez pas et ne mettez pas à jour le AWS Backup SCP appliqué à l'unité d'organisation de sécurité.
- Ne détachez pas, n'attachez pas et ne mettez pas à jour le AWS Backup SCP appliqué à un autre. OUs

- Ne supprimez pas l'autorisation du compte Backup Administrator pour AWS Backup.
- Ne mettez pas à jour vos paramètres de sauvegarde entre comptes pour désactiver les sauvegardes entre comptes. Pour plus d'informations sur les sauvegardes entre comptes, consultez [UpdateGlobalSettings](#) la référence des AWS Backup API.
- Ne supprimez pas votre AWS KMS clé.
- Ne modifiez pas votre politique AWS KMS clé une fois qu'elle a été définie.
- Ne désactivez pas l'accès sécurisé du service pour AWS Backup.

Note

Une dérive est signalée concernant l'état des contrôles basés sur le SCP qui protègent les AWS Backup ressources dans AWS Control Tower.

Ressources créées pour AWS Backup

Les tableaux de cette page indiquent les ressources créées dans les comptes AWS Control Tower lorsque vous les activez AWS Backup.

Le tableau suivant indique les ressources qu'AWS Control Tower crée dans le compte AWS Control Tower Central Backup lorsque vous activez l'organisation AWS Backup de la zone de landing zone.

Description	Ressources pour le compte Central Backup
Quelle unité d'organisation contient le compte ?	UO de sécurité
Quelle action a créé la ressource ?	Création ou mise à jour d'une zone d'atterrissage
Quelles sont les ressources créées ?	Coffre-fort de sauvegarde central : <code>aws-controltower-central-backupvault-*</code>
Quelles sont les régions incluses ?	Toutes les régions gouvernées
Quels sont les contrôles liés à ces ressources ?	<code>CT.BACKUP.PV.3</code>

Le tableau suivant indique les ressources qu'AWS Control Tower crée dans le compte AWS Control Tower Backup Administrator lorsque vous activez l'organisation AWS Backup de la zone de landing zone.

Description	Ressources pour le compte Backup Administrator : il s'agit du compte d'administrateur délégué pour AWS Backup
Quelle unité d'organisation contient le compte ?	UO de sécurité
Quelle action a créé la ressource ?	Création ou mise à jour d'une zone d'atterrissage
Quelles sont les ressources créées ?	Backup Audit Manager (BAM) • aws_controltower_copy_report • aws_controltower_backup_report • aws_controltower_restore_report Compartiment Amazon S3 pour le stockage des journaux BAM— aws-controltower-backup-reports- <i>{accountId}</i> - * Compartiment de journalisation des accès Amazon S3 : aws-controltower-backup-reports-log- <i>{accountId}</i> - *
Quelles sont les régions incluses ?	Région d'accueil
Quels sont les contrôles liés à ces ressources ?	• CT.BACKUP.PV.2 • CT.S3.PV.1 • CT.S3.PV.1

Le tableau suivant indique les ressources créées par AWS Control Tower dans le compte AWS Control Tower Audit et dans le compte AWS Control Tower Log Archive lorsque vous activez l' AWS Backup unité d'organisation de sécurité.

Description	Ressources pour les comptes d'audit et d'archivage des journaux
Quelle unité d'organisation contient le compte ?	UO de sécurité
Quelle action a créé la ressource ?	Activation du BackupBaseline
Quelles sont les ressources créées ?	• Coffre-fort de sauvegarde local : <code>aws-controltower-local-backupvault-*</code> • Rôle de sauvegarde locale : <code>aws-controltower-BackupRole</code> • Quatre plans de sauvegarde locaux (horaire, hebdomadaire, mensuel, quotidien) • <code>aws-controltower-hourly-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-daily-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-weekly-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-monthly-backup-plan</code> • Un rôle IAM : <code>aws-controltower-BackupRole</code>
Quelles sont les régions incluses ?	Toutes les régions gouvernées
Quels sont les contrôles liés à ces ressources ?	• <code>CT.BACKUP.PV.3</code> • <code>CT.IAM.PV.1</code> • <code>CT.BACKUP.PV.3</code> • <code>CT.BACKUP.PV.1</code>

Note

Lorsque vous appliquez le BackupBaseline à l'unité d'organisation de sécurité, tous les comptes membres de cette unité d'organisation reçoivent les AWS Backup ressources, et pas seulement les comptes d'audit et d'archivage des journaux.

Le tableau suivant indique les ressources créées par AWS Control Tower dans les comptes membres de l'unité d'organisation AWS Control Tower lorsque vous les activez AWS Backup sur une unité d'organisation cible.

Description	Ressources pour les comptes de membres dans d'autres OUs
Quelle unité d'organisation contient le compte ?	Toute unité d'organisation autre que l'unité d'organisation de sécurité
Quelle action a créé la ressource ?	Activation du BackupBaseline
Quelles sont les ressources créées ?	• Coffre-fort de sauvegarde local : <code>aws-controltower-local-backupvault-*</code> • Rôle de sauvegarde locale : <code>aws-controltower-BackupRole</code> • Quatre plans de sauvegarde locaux (horaire, hebdomadaire, mensuel, quotidien) • <code>aws-controltower-hourly-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-daily-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-weekly-backup-plan</code> • <code>aws-controltower-monthly-backup-plan</code> • Un rôle IAM : <code>aws-controltower-BackupRole</code>

Description	Ressources pour les comptes de membres dans d'autres OUs
Quelles sont les régions incluses ?	Toutes les régions gouvernées
Quels sont les contrôles liés à ces ressources ?	• CT . BACKUP . PV . 3 • CT . IAM . PV . 1 • CT . BACKUP . PV . 3 • CT . BACKUP . PV . 1

Contrôles pour AWS Backup

Lorsque vous l'activez AWS Backup dans la zone de landing de votre AWS Control Tower, certains contrôles préventifs sont activés dans votre environnement. Ces contrôles protègent les ressources qui AWS Backup doivent fonctionner avec AWS Control Tower. Vous ne pouvez pas activer ces commandes si elles ne AWS Backup sont pas activées pour votre zone d'atterrissage.

Pour plus d'informations, consultez la section [Contrôles pour AWS Backup](#).

Désaffectation d'une zone de landing zone AWS Control Tower

AWS Control Tower vous permet de configurer et de gérer des AWS environnements multi-comptes sécurisés, appelés zones d'atterrissage. Le processus de nettoyage de toutes les ressources allouées par AWS Control Tower est appelé mise hors service d'une zone d'atterrissage.

Si vous ne souhaitez plus utiliser AWS Control Tower, l'outil de mise hors service automatique nettoie les ressources allouées par AWS Control Tower. Pour démarrer le processus de mise hors service automatique, accédez à la page Paramètres de la zone d'atterrissage, sélectionnez l'onglet de mise hors service, puis choisissez Zone d'atterrissage de mise hors service.

Pour obtenir la liste des actions effectuées lors de la mise hors service, voir. [Vue d'ensemble du processus de mise hors service](#)

Warning

La suppression manuelle de toutes vos ressources AWS Control Tower n'est pas la même chose que la mise hors service. Cela ne vous permettra pas de configurer une nouvelle zone d'atterrissage.

Vos données et vos données existantes ne AWS Organizations sont pas modifiées par le processus de mise hors service, de la manière suivante.

- AWS Control Tower ne supprime pas vos données. Il supprime uniquement les parties de la zone de destination qu'il a créée.
- Une fois le processus de mise hors service terminé, il reste quelques artefacts de ressources, tels que les compartiments Amazon S3 et les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs. Ces ressources doivent être supprimées manuellement avant de configurer une autre zone de destination et pour éviter les coûts éventuels associés à la gestion de certaines ressources.
- Vous ne pouvez pas utiliser la désaffectation automatique pour supprimer une zone de destination partiellement configurée. Si le processus de configuration de votre zone de destination échoue, vous devez résoudre l'état d'échec et le configurer jusqu'au bout pour rendre possible la désaffectation automatique, ou vous devez supprimer manuellement les ressources individuellement.

La désaffectation d'une zone de destination entraîne des modifications significatives et ne peut pas être annulé. Les mesures de mise hors service prises par AWS Control Tower et les artefacts qui restent après la mise hors service sont décrits dans les sections suivantes.

 Important

Nous vous recommandons fortement de n'effectuer ce processus de désaffectation que si vous avez l'intention de cesser d'utiliser la zone de destination concernée. Il n'est pas possible de recréer la zone de destination après la désaffectation.

Vue d'ensemble du processus de mise hors service

Lorsque vous demandez la mise hors service de votre zone d'atterrissage, AWS Control Tower effectue les actions suivantes.

- Désactive chaque commande de détection activée dans la zone d'atterrissage. AWS Control Tower supprime les CloudFormation ressources prenant en charge le contrôle.
- Désactive chaque contrôle préventif en supprimant les politiques de contrôle des services (SCPs) de AWS Organizations. Si une politique est vide (ce qui devrait être le cas après avoir supprimé toutes les informations SCPs gérées par AWS Control Tower), AWS Control Tower la détache et la supprime entièrement.
- Supprime tous les plans déployés en tant que. CloudFormation StackSets
- Supprime tous les plans déployés sous forme de CloudFormation piles dans toutes les régions.
- Pour chaque compte provisionné, AWS Control Tower effectue les actions suivantes pendant le processus de mise hors service.
 - Supprime les enregistrements de chaque compte de l'usine de comptes.
 - Révoque les autorisations AWS Control Tower sur le compte en supprimant le rôle IAM créé par AWS Control Tower (sauf si des politiques supplémentaires y ont été ajoutées) et en recréant le rôle IAM `standardOrganizationsFullAccessRole`.
 - Supprime les enregistrements du compte de AWS Service Catalog.
 - Supprime le produit et le portefeuille de l'usine de comptes d' AWS Service Catalog.
- Supprime les plans des comptes partagés (audit et archivage des journaux).

- Révoque les autorisations AWS Control Tower associées aux comptes partagés en supprimant le rôle IAM créé par AWS Control Tower (sauf si des politiques supplémentaires y ont été ajoutées) et en recréant le `OrganizationsFullAccessRole` rôle IAM.
- Supprime les enregistrements relatifs aux comptes partagés.
- Supprime les enregistrements relatifs aux fichiers créés par le client OUs.
- Supprime les enregistrements internes qui identifient la région d'origine.

Note

Après la mise hors service, vous pouvez supprimer le plan VPC Account Factory (`BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC`) pour nettoyer les routes et les passerelles NAT, si votre VPC n'était pas vide.

Comment mettre hors service une zone d'atterrissage

Pour mettre hors service votre zone de landing zone AWS Control Tower depuis la console, suivez la procédure indiquée ici.

Note

Nous vous recommandons de dégérer vos comptes inscrits avant de les mettre hors service.

1. Accédez à la page des paramètres de la zone d'atterrissage dans la console AWS Control Tower.
2. Choisissez `Decommission your landing zone` (Désaffecter la zone de destination) dans la section du même nom.
3. Une boîte de dialogue s'affiche, expliquant l'action que vous êtes sur le point d'effectuer. Votre confirmation est requise. Pour confirmer l'intention de désaffectation, vous devez sélectionner toutes les cases et valider la procédure conformément aux instructions.

Important

Le processus de désaffectation ne peut pas être annulé.

4. Si vous confirmez votre intention de mettre hors service votre zone d'atterrissage, vous êtes redirigé vers la page d'accueil d'AWS Control Tower pendant que la mise hors service est en cours. Ce processus peut nécessiter jusqu'à deux heures.
5. Lorsque la mise hors service est réussie, vous devez supprimer les ressources restantes manuellement avant de configurer une nouvelle zone de landing zone depuis la console AWS Control Tower. Ces ressources restantes incluent des compartiments, des organisations et des groupes de CloudWatch journaux Amazon S3 spécifiques.

 Note

Ces actions peuvent avoir des conséquences importantes sur vos activités de facturation et de conformité. Par exemple, le fait de ne pas supprimer ces ressources peut entraîner des frais imprévus.

Pour plus d'informations sur la suppression manuelle des ressources, consultez [À propos de la suppression des ressources AWS Control Tower](#).

6. Si vous avez l'intention de configurer une nouvelle zone de landing zone dans une nouvelle AWS région, suivez cette étape supplémentaire. Entrez la commande suivante via la CLI :

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal  
controltower.amazonaws.com
```

Démantelez votre zone d'atterrissage avec APIs

Le processus de nettoyage de toutes les ressources d'une zone d'atterrissage est appelé mise hors service d'une zone d'atterrissage.

 Important

Nous vous recommandons fortement de n'effectuer ce processus de désaffectation que si vous avez l'intention de cesser d'utiliser la zone de destination concernée. Il n'est pas possible de recréer la zone de destination après la désaffectation.

Pour plus de détails sur la mise hors service d'une zone d'atterrissage, y compris des informations importantes sur la manière dont AWS Control Tower gère vos données et celles qui existent déjà AWS Organizations, consultez. [Désaffectation d'une zone de landing zone AWS Control Tower](#)

Pour mettre hors service une zone d'atterrissage, appelez DeleteLandingZone l'API. Cette API renvoie un OperationIdentifier, que vous pouvez ensuite utiliser lorsque vous appelez l'GetLandingZoneOperationAPI pour vérifier l'état de l'opération de suppression.

```
aws controltower delete-landing-zone --landing-zone-identifier
"arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:landingzone/1A2B3C4D5E6F7G8H"
```

Sortie :

```
{
  "operationIdentifier": "55XXXXXX-e2XX-41XX-a7XX-446XXXXXXXXXX"
}
```

Tâches de nettoyage manuelles requises après la mise hors service

Cette section répertorie les tâches de nettoyage manuel que vous devez effectuer après l'étape initiale de mise hors service.

- Vous devez spécifier des adresses e-mail différentes pour les comptes d'archive du journal et d'audit si vous créez une nouvelle zone d'atterrissage après en avoir mis hors service, ou si vous suivez la procédure pour importer vos propres comptes d'archive de journal ou d'audit existants.
- Le groupe de CloudWatch journaux Logs doit être supprimé manuellement avant de configurer une autre zone de landing zone. `aws-controltower/CloudTrailLogs`
- Les deux compartiments Amazon S3 avec des noms réservés pour les journaux doivent être supprimés ou renommés manuellement.
- Vous devez supprimer ou renommer manuellement les unités organisationnelles Security et Sandbox existantes.

Note

Avant de pouvoir supprimer l'organisation OU AWS Control Tower Security, vous devez d'abord supprimer les comptes de journalisation et d'audit, mais pas le compte de gestion.

Pour supprimer ces comptes, vous devez [Quand se connecter en tant qu'utilisateur root](#) au compte d'audit et au compte de journalisation, puis les supprimer manuellement.

- Vous souhaitez peut-être supprimer manuellement la configuration AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) d'AWS Control Tower, mais vous pouvez continuer avec la configuration IAM Identity Center existante.
- Vous souhaitez peut-être supprimer le VPC créé par AWS Control Tower et supprimer le AWS CloudFormation stack set associé.
- Avant de configurer une nouvelle zone de landing zone dans une nouvelle AWS région, vous devez suivre ces étapes supplémentaires.
 - Entrez la commande suivante via la CLI :

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal  
controltower.amazonaws.com
```

- Supprimez la règle gérée restante, appelée `AWSControlTowerManagedRule`, des comptes partagés et membres de toutes les régions gouvernées. `AWSControlTowerManagedRule` est une EventBridge règle d'Amazon.

Ressources non supprimées lors de la mise hors service

La mise hors service d'une zone d'atterrissage n'inverse pas complètement le processus de configuration d'AWS Control Tower. Certaines ressources sont préservées, mais peuvent être supprimées manuellement.

AWS Organizations

Pour les clients n'ayant pas d'AWS Organizations organisation existante, AWS Control Tower met en place une organisation avec une ou plusieurs unités organisationnelles (OUs). L'unité d'organisation de sécurité désignée et l'unité d'organisation Sandbox éventuellement créée. Lorsque vous désaffectez une zone de destination, la hiérarchie de l'organisation est préservée, comme suit :

- Les unités organisationnelles (OUs) que vous avez créées depuis la console AWS Control Tower ne sont pas supprimées.
- La sécurité et le bac à sable ne OUs sont pas supprimés.
- L'organisation n'est pas supprimée de AWS Organizations.
- Aucun compte AWS Organizations (partagé, provisionné ou géré) n'est déplacé ou supprimé.

AWS IAM Identity Center (SSO)

Pour les clients ne disposant pas d'un annuaire IAM Identity Center existant, AWS Control Tower met en place IAM Identity Center et configure un répertoire initial. Lorsque vous mettez hors service votre zone de landing zone, AWS Control Tower n'apporte aucune modification à IAM Identity Center. Si nécessaire, vous pouvez supprimer manuellement les informations de l'IAM Identity Center stockées dans votre compte de gestion. Plus spécifiquement, ces éléments ne sont pas concernés par la désaffectation :

- Les utilisateurs créés avec l'usine de comptes ne sont pas supprimés.
- Les groupes créés lors de la configuration d'AWS Control Tower ne sont pas supprimés.
- Les ensembles d'autorisations créés par AWS Control Tower ne sont pas supprimés.
- Les associations entre les AWS comptes et les ensembles d'autorisations IAM Identity Center ne sont pas supprimées.
- Les annuaires de l'IAM Identity Center ne sont pas modifiés.
- Les politiques IAM Identity Center suivantes pour AWS Control Tower ne sont pas supprimées :
 - `AWSControlTowerAdminPolicy`
 - `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`
 - `AWSControlTowerStackSetRolePolicy`

Roles

Lors de la configuration, AWS Control Tower crée certains rôles pour vous si vous utilisez la console, ou vous demande de créer ces rôles si vous configurez votre zone de landing zone via le APIs. Lorsque vous désactivez votre zone d'atterrissage, les rôles suivants ne sont pas supprimés :

- `AWSControlTowerAdmin`
- `AWSControlTowerCloudTrailRole`
- `AWSControlTowerStackSetRole`
- `AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations`

Note

Le `AWSControlTowerExecution` rôle dans les comptes membres sera supprimé lors de la suppression de la zone de landing zone, que AWS Control Tower ait créé le rôle en votre

nom ou que vous l'avez créé manuellement. Toutefois, si vous avez associé des politiques supplémentaires à ce rôle, ou si vous avez modifié les politiques associées à ce rôle, AWS Control Tower risque de ne pas être en mesure de supprimer ce rôle lors de la suppression de la Landing Zone. Dans ce cas, la suppression de la zone d'atterrissage aboutira mais le rôle sera conservé dans votre compte de membre.

Compartiments Simple Storage Service (Amazon S3)

Lors de l'installation, AWS Control Tower crée des compartiments dans le compte d'archive de journaux pour AWS CloudTrail et dans le compte d'agrégation central de configuration pour l'intégration d'AWS Config. AWS Control Tower crée des compartiments pour la journalisation et pour l'accès à la journalisation dans chacun de ces comptes. Lorsque vous désaffectez la zone de destination, les ressources suivantes ne sont pas supprimées :

- Journalisation et accès à la journalisation Les compartiments S3 du compte d'archive de journaux ne sont pas supprimés.
- Les compartiments S3 de journalisation et d'accès à la journalisation du compte d'agrégateur central de configuration ne sont pas supprimés.
- Le contenu des compartiments de journalisation et d'accès à la journalisation de chacun de ces comptes n'est pas supprimé.

Comptes d'intégration de services

AWS Control Tower exige que chaque configuration d'intégration de services dispose d'un compte central. Ce compte peut être créé ou non lors de la configuration d'AWS Control Tower en fonction de la version de la zone de landing zone. Lorsque vous désaffectez la zone de destination :

- Les comptes d'intégration de services créés lors de la configuration d'AWS Control Tower ne sont pas fermés.
- Le rôle `OrganizationAccountAccessRole` IAM est recréé pour s'aligner sur la configuration standard AWS Organizations .
- Le rôle `AWSControlTowerExecution` est supprimé.

Comptes provisionnés

Les clients d'AWS Control Tower peuvent utiliser Account Factory pour créer de nouveaux AWS comptes. Lorsque vous désaffectez la zone de destination :

- Les comptes provisionnés que vous avez créés avec Account Factory ne sont pas fermés.
- Les produits approvisionnés ne AWS Service Catalog sont pas supprimés. Si vous les nettoyez en les résiliant, leurs comptes sont transférés vers l'unité d'organisation racine.
- Le VPC créé par AWS Control Tower n'est pas supprimé, et le AWS CloudFormation stack set (BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) associé n'est pas supprimé.
- Le rôle `OrganizationAccountAccessRole` IAM est recréé pour s'aligner sur la configuration standard AWS Organizations .
- Le rôle `AWSControlTowerExecution` est supprimé.

CloudWatch Logs Log Group

- Un groupe de CloudWatch journaux Logs est créé dans le cadre du plan nommé `AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER`. `aws-controltower/CloudTrailLogs` Ce groupe de journaux n'est pas supprimé. Le plan est supprimé, tandis que les ressources sont conservées.

Note

Les clients utilisant la landing zone 3.0 et les versions ultérieures n'ont pas besoin de supprimer les CloudTrail CloudTrail journaux et les rôles de journal de leur compte inscrit individuel, car ceux-ci sont créés uniquement dans le compte de gestion, pour le suivi au niveau de l'organisation.

À partir de la version 3.2 de landing zone, AWS Control Tower crée une EventBridge règle Amazon, appelée `AWSControlTowerManagedRule`. Cette règle est créée dans chaque compte membre, pour toutes les régions gouvernées. La règle n'est pas supprimée automatiquement lors de la mise hors service. Vous devez donc la supprimer manuellement des comptes d'intégration des services et des comptes membres de toutes les régions gouvernées avant de pouvoir configurer une zone d'atterrissage dans une nouvelle région.

Les procédures de suppression des ressources AWS Control Tower sont indiquées dans [Supprimer les ressources AWS Control Tower](#).

Supprimer les ressources AWS Control Tower

Ce document fournit des instructions sur la manière de supprimer les ressources AWS Control Tower individuellement, dans le cadre des tâches de maintenance et d'administration régulières. Les procédures décrites dans ce chapitre sont uniquement destinées à supprimer des ressources individuelles, ou quelques ressources, en cas de besoin. Ce n'est pas la même chose que de mettre hors service votre zone d'atterrissage.

Deux types de tâches peuvent vous obliger à supprimer des ressources :

- Pour supprimer des ressources lorsque vous gérez votre zone de destination dans des situations ordinaires.
- Pour nettoyer les ressources restantes après la mise hors service automatisée.

Warning

La suppression manuelle des ressources ne vous permettra pas de configurer une nouvelle zone de landing zone. Ce n'est pas la même chose que le déclassement. Si vous avez l'intention de mettre hors service votre zone d'atterrissage AWS Control Tower, suivez les instructions [Désaffectation d'une zone de landing zone AWS Control Tower](#) avant de prendre les mesures décrites dans ce chapitre. Les instructions de ce chapitre peuvent vous aider à nettoyer les ressources qui restent une fois la mise hors service automatique terminée. Même si vous supprimez manuellement toutes les ressources de votre zone d'atterrissage, cela n'équivaut pas à la mise hors service de la zone d'atterrissage et vous risquez de devoir payer des frais imprévus.

Si vous devez supprimer un compte d'AWS Control Tower, consultez les sections suivantes pour le fermer :

- [Annuler la gestion d'un compte](#)
- [Fermer un compte créé dans Account Factory](#)

Dois-je le mettre hors service au lieu de le supprimer ?

Si vous n'avez plus l'intention d'utiliser AWS Control Tower pour votre entreprise, ou si vous avez besoin d'un redéploiement majeur de vos ressources organisationnelles, vous souhaitez peut-être mettre hors service les ressources créées lors de la configuration initiale de votre zone de landing zone.

- Une fois le processus de mise hors service terminé, il reste quelques artefacts de ressources, tels que les compartiments Amazon S3 et les groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs.
- Vous devez nettoyer manuellement les ressources restantes de vos comptes avant de configurer une autre zone d'atterrissage, afin d'éviter tout risque de frais imprévus. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Ressources non supprimées lors de la mise hors service](#).

Warning

Nous vous recommandons vivement d'effectuer un processus de mise hors service uniquement si vous avez l'intention de ne plus utiliser votre zone d'atterrissage. Ce processus ne peut pas être annulé.

À propos de la suppression des ressources AWS Control Tower

Les procédures individuelles décrites dans ce chapitre vous guident à travers les méthodes manuelles de suppression des ressources AWS Control Tower. Ces procédures peuvent être suivies lorsque vous devez supprimer une ressource spécifique de votre zone de landing zone.

Avant d'exécuter ces procédures, sauf indication contraire, vous devez être connecté à la AWS Management Console région d'origine de votre zone d'atterrissage, et vous devez être connecté en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur dans IAM Identity Center avec des autorisations administratives pour le compte de gestion contenant votre zone d'atterrissage.

Warning

Il s'agit d'actions destructrices qui peuvent entraîner une dérive de la gouvernance dans la configuration de votre AWS Control Tower. Elles ne peuvent pas être annulées.

Rubriques

- [Supprimer SCPs](#)
- [Supprimer StackSets et empiler](#)
- [Supprimer les compartiments Amazon S3 dans le compte Log Archive](#)
- [Supprimer un portefeuille et un produit Account Factory](#)
- [Supprimer les rôles et politiques d'AWS Control Tower](#)
- [Aide relative aux ressources AWS Control Tower](#)

Supprimer SCPs

AWS Control Tower utilise des politiques de contrôle des services (SCPs) pour ses contrôles. Cette procédure explique comment supprimer le fichier SCPs spécifiquement lié à AWS Control Tower.

Pour supprimer AWS Organizations SCPs

1. Ouvrez la console Organizations à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/organizations/>.
2. Ouvrez l'onglet Politiques, recherchez les politiques de contrôle des services (SCPs) portant le préfixe aws-guardrails- et procédez comme suit pour chaque SCP :
 - a. Détachez la stratégie de contrôle de service de l'unité d'organisation.
 - b. Supprimez la stratégie de contrôle de service.

Supprimer StackSets et empiler

AWS Control Tower utilise StackSets et cumule les commandes AWS Config Rules associées à votre zone de landing zone pour les déployer. Les procédures suivantes expliquent comment supprimer ces ressources spécifiques.

Pour supprimer CloudFormation StackSets

1. Ouvrez la CloudFormation console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez StackSets.
3. Pour chacune StackSet d'entre elles portant le préfixe AWSControlTower, procédez comme suit. Si vous avez plusieurs comptes dans un StackSet, cela peut prendre un certain temps.
 - a. Choisissez le spécifique dans le tableau StackSet du tableau de bord. Cela ouvre la page des propriétés correspondante StackSet.

- b. Au bas de la page, dans le tableau Stacks, enregistrez le AWS compte IDs pour tous les comptes du tableau. Copiez la liste de tous les comptes.
 - c. Dans Actions, choisissez Supprimer les piles de StackSet.
 - d. Dans Définir les options de déploiement, dans Emplacements de déploiement, choisissez Déployer des piles dans les comptes.
 - e. Dans le champ de texte, entrez le AWS compte IDs que vous avez enregistré à l'étape 3.b, séparé par des virgules. Par exemple : **123456789012**, **098765431098**, etc.
 - f. Dans Spécifier les régions, choisissez Ajouter tout, conservez les valeurs par défaut des autres paramètres de la page, puis choisissez Suivant.
 - g. Sur la page Vérification, vérifiez vos sélections, puis choisissez Supprimer les piles.
 - h. Sur la page StackSet des propriétés, vous pouvez recommencer cette procédure pour votre partenaire StackSets.
4. Le processus est terminé lorsque les enregistrements de la table Stacks des différentes pages de StackSets propriétés sont vides.
5. Lorsque les enregistrements de la table Stacks sont vides, choisissez Supprimer StackSet.

Pour supprimer des CloudFormation piles

1. Ouvrez la CloudFormation console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Dans le tableau de bord Stacks, recherchez toutes les piles avec le préfixe AWSControl Tower.
3. Pour chaque pile du tableau, procédez comme suit :
 - a. Activez la case à cocher en regard du nom de la pile.
 - b. Dans le menu Actions, sélectionnez Supprimer la pile.
 - c. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez Oui, supprimer.

Supprimer les compartiments Amazon S3 dans le compte Log Archive

Les procédures suivantes vous indiquent comment vous connecter au compte d'archivage de journaux en tant qu'utilisateur d'IAM Identity Center dans le AWSControlTowerExecutiongroupe, puis comment supprimer les compartiments Amazon S3 de votre compte d'archivage de journaux.

Pour vous connecter à votre compte d'archivage de journaux avec les autorisations appropriées

1. Ouvrez la console Organizations à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/organizations/>.
2. Dans l'onglet Comptes, recherchez le compte Archivage des journaux.
3. Dans le volet droit, qui s'ouvre, notez le numéro du compte d'archivage des journaux.
4. Dans la barre de navigation, choisissez le nom de votre compte pour ouvrir votre menu de compte.
5. Choisissez Changer de rôle.
6. Sur la page qui s'ouvre, fournissez le numéro de compte pour le compte d'archivage des journaux dans Compte.
7. Pour Rôle, entrez AWSControlTowerExecution.
8. Le champ Nom d'affichage est rempli de texte.
9. Choisissez votre Couleur.
10. Choisissez Changer de rôle.

Pour supprimer des compartiments Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Recherchez des noms de compartiments qui contiennent des aws controltower.
3. Pour chaque compartiment dans le tableau, procédez comme suit :
 - a. Cochez la case pour le compartiment du tableau.
 - b. Sélectionnez Delete (Supprimer).
 - c. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vérifiez les informations pour vous assurer qu'elles sont exactes, entrez le nom du compartiment à confirmer, puis choisissez Confirmer.

Supprimer un portefeuille et un produit Account Factory

La procédure suivante vous explique comment vous connecter en tant qu'utilisateur d'IAM Identity Center dans le AWSServiceCatalogAdminsgroupe, puis nettoyer votre portefeuille et vos produits Account Factory.

Pour vous connecter à votre compte de gestion avec les autorisations appropriées

1. Accédez à l'URL de votre portail utilisateur à l'adresse *directory-id*.awsapps.com/start

2. Dans AWS Compte, recherchez le compte de gestion.
3. Dans AWSServiceCatalogAdminFullAccess, choisissez Console de gestion pour vous connecter en AWS Management Console tant que tel.

Pour nettoyer Account Factory

1. Ouvrez la console Service Catalog à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Liste de portefeuilles.
3. Dans le tableau Local Portfolios, recherchez un portefeuille nommé AWS Control Tower Account Factory Portfolio.
4. Choisissez le nom de ce portefeuille pour accéder à la page des détails.
5. Développez la section Contraintes de la page, puis cliquez sur le bouton radio correspondant à la contrainte portant le nom de produit AWS Control Tower Account Factory.
6. Choisissez SUPPRIMER LES CONTRAINTES.
7. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
8. Dans la section Produits de la page, cliquez sur le bouton radio correspondant au produit nommé AWS Control Tower Account Factory.
9. Choisissez SUPPRIMER LE PRODUIT.
10. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
11. Développez la section Utilisateurs, groupes et rôles de la page, puis activez les cases à cocher de tous les enregistrements de cette table.
12. Choisissez SUPPRIMER LES UTILISATEURS, GROUPES OU RÔLES.
13. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
14. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Liste de portefeuilles.
15. Dans le tableau Local Portfolios, recherchez un portefeuille nommé AWS Control Tower Account Factory Portfolio.
16. Sélectionnez la case d'option de ce portefeuille, puis choisissez SUPPRIMER LE PORTEFEUILLE.
17. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.
18. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Liste de produits.
19. Sur la page des produits d'administration, recherchez le produit nommé AWS Control Tower Account Factory.

20. Choisissez le produit pour ouvrir la page Détails des produits admin
21. Dans Actions, choisissez Supprimer un produit.
22. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez CONTINUER.

Supprimer les rôles et politiques d'AWS Control Tower

Ces procédures vous expliquent comment nettoyer les rôles et les politiques créés par AWS Control Tower lors de la configuration de votre zone de landing zone, ou ultérieurement.

Pour supprimer le rôle IAM Identity Center AWSService CatalogEndUserAccess

1. Ouvrez la AWS IAM Identity Center console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
2. Changez votre AWS région par votre région d'origine, qui est la région dans laquelle vous avez initialement configuré AWS Control Tower.
3. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez AWS Comptes.
4. Choisissez le lien de votre compte de gestion.
5. Choisissez le menu déroulant pour les ensembles d'autorisations, sélectionnez AWSServiceCatalogEndUserAccess, puis choisissez Supprimer.
6. Choisissez AWS des comptes dans le panneau de gauche.
7. Choisissez l'onglet Jeux d'autorisations.
8. Sélectionnez-le AWSServiceCatalogEndUserAccesset supprimez-le.

Pour supprimer des rôles IAM

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Rôles.
3. Dans le tableau, recherchez les rôles nommés AWSControlTower.
4. Pour chaque rôle du tableau, procédez comme suit :
 - a. Cochez la case correspondant au rôle.
 - b. Choisissez Delete role (Supprimer le rôle).
 - c. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez Oui, supprimer.

Pour supprimer les politiques IAM

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Stratégies.
3. Dans le tableau, recherchez les politiques nommées AWSControlTower.
4. Pour chaque stratégie du tableau, procédez comme suit :
 - a. Cochez la case correspondant à la stratégie.
 - b. Choisissez Actions de stratégie, puis Supprimer dans le menu déroulant.
 - c. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, consultez les informations, puis choisissez Supprimer.

Aide relative aux ressources AWS Control Tower

Si vous rencontrez des problèmes que vous ne parvenez pas à résoudre lorsque vous supprimez des ressources AWS Control Tower, contactez le [AWS Support](#).

Configuration après la mise hors service d'une zone d'atterrissage

Une fois que vous avez désaffecté une zone de destination, vous ne pouvez pas réexécuter de configuration tant que le nettoyage manuel n'est pas terminé. En outre, sans nettoyage manuel de ces ressources restantes, vous risquez de devoir payer des frais de facturation imprévus. Gardez bien à l'esprit les points suivants :

- Le compte de gestion AWS Control Tower fait partie de l'unité d'organisation racine d'AWS Control Tower. Assurez-vous que les rôles IAM et les politiques IAM suivants sont supprimés du compte de gestion :
 - Rôles :
 - `AWSControlTowerAdmin`
 - `AWSControlTowerCloudTrailRole`
 - `AWSControlTowerStackSetRole`
 - Stratégies :
 - `AWSControlTowerAdminPolicy`
 - `AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy`

- AWSControlTowerStackSetRolePolicy

- Vous souhaitez peut-être supprimer ou mettre à jour la configuration existante de l'IAM Identity Center pour AWS Control Tower avant de reconfigurer une zone de landing zone, mais il n'est pas obligatoire de la supprimer.
- Vous souhaitez peut-être supprimer le VPC créé par AWS Control Tower.
- L'installation échoue si les adresses e-mail spécifiées pour les comptes de journalisation ou d'audit sont associées à un AWS compte existant. Vous pouvez fermer les AWS comptes ou utiliser des adresses e-mail différentes pour configurer à nouveau une zone de landing zone. Vous pouvez également réutiliser ces comptes partagés existants, avec la fonctionnalité qui vous permet d'apporter vos propres comptes de journalisation et d'audit. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Considérations relatives à l'ajout de comptes de sécurité ou de journalisation existants](#).
- L'installation échoue si des compartiments Amazon S3 portant les noms réservés suivants existent déjà dans le compte de journalisation :
 - `aws-controltower-logs-{accountId}-{region}` (utilisé pour le compartiment de journalisation).
 - `aws-controltower-s3-access-logs-{accountId}-{region}` (utilisé pour le compartiment d'accès à la journalisation).

Vous devez renommer ou supprimer ces compartiments, ou utiliser un autre compte de journalisation.

- L'installation échoue si le compte de gestion possède le groupe de journaux existant dans CloudWatch Logs. `aws-controltower/CloudTrailLogs` Vous devez renommer ou supprimer le groupe de journaux.

Avant de procéder à la configuration d'un nouveau Région AWS

Si vous avez l'intention de configurer une nouvelle zone de landing zone dans une nouvelle AWS région, suivez ces étapes supplémentaires.

- Entrez la commande suivante via la CLI :

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal  
controltower.amazonaws.com
```

- Supprimez la règle gérée restante, appelée `AWSControlTowerManagedRule`, des comptes partagés et membres pour toutes les régions gouvernées.

 Note

Vous ne pouvez pas configurer de nouvelle zone de landing zone dans une organisation dont le niveau supérieur OUs s'appelle Security ou Sandbox. Vous devez les renommer ou les supprimer OUs pour reconfigurer une zone d'atterrissage.

Procédures

Ce chapitre contient des procédures pas à pas qui peuvent vous aider à utiliser AWS Control Tower.

Rubriques

- [Procédure pas à pas : passer d'ALZ à AWS Control Tower](#)
- [Procédure pas à pas : configurer AWS Control Tower sans VPC](#)
- [Supprimer les ressources AWS Control Tower](#)
- [Procédure pas à pas : configurer des groupes de sécurité dans AWS Control Tower avec AWS Firewall Manager](#)
- [Désaffectation d'une zone de landing zone AWS Control Tower](#)

Procédure pas à pas : passer d'ALZ à AWS Control Tower

De nombreux AWS clients ont adopté la [solution AWS Landing Zone \(ALZ\)](#) pour mettre en place un environnement multi-comptes AWS sécurisé et conforme. Pour réduire la charge de travail liée à la gestion d'une zone d'atterrissage, nous avons AWS créé le service géré appelé AWS Control Tower.

Aucune fonctionnalité supplémentaire n'est prévue pour ALZ ; le support à long terme est uniquement disponible. Par conséquent, nous vous recommandons de passer au service AWS Control Tower depuis ALZ. Le blog dont le lien figure dans ce chapitre vous présente les différentes considérations relatives à cette migration et explique comment planifier une migration réussie d'ALZ vers AWS Control Tower.

Blog : [Migrer la solution AWS Landing Zone vers AWS Control Tower](#)

AWS Prescriptive Guidance propose une documentation plus complète, y compris les étapes de transition d'ALZ vers AWS Control Tower. Essentiellement, vous allez activer la gouvernance d'AWS Control Tower dans votre organisation existante qui exécute ALZ, en fonction d'un certain nombre de prérequis. Pour plus d'informations, consultez [Transitioning from AWS Landing Zone vers AWS Control Tower](#).

Procédure pas à pas : configurer AWS Control Tower sans VPC

Cette rubrique explique comment configurer vos comptes AWS Control Tower sans VPC.

Si votre charge de travail ne nécessite pas de VPC, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Vous pouvez supprimer le cloud privé virtuel (VPC) d'AWS Control Tower. Ce VPC a été créé lorsque vous avez configuré votre zone d'accueil.
- Vous pouvez modifier les paramètres de votre Account Factory afin que de nouveaux comptes AWS Control Tower soient créés sans VPC associé.

 Important

Si vous configurez des comptes Account Factory avec les paramètres d'accès Internet VPC activés, ce paramètre annule le contrôle Interdire l'accès à [Internet pour une instance Amazon VPC gérée](#) par un client. Pour éviter d'activer l'accès à Internet pour les comptes nouvellement provisionnés, vous devez modifier le paramètre dans Account Factory.

Supprimer le VPC AWS Control Tower

En dehors d'AWS Control Tower, chaque AWS client dispose d'un VPC par défaut, que vous pouvez consulter sur la console Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) à l'adresse. <https://console.aws.amazon.com/vpc/> Vous reconnaîtrez le VPC par défaut, car son nom inclut toujours le mot (default) à la fin du nom.

Lorsque vous configurez une zone de landing zone AWS Control Tower, AWS Control Tower supprime votre VPC AWS par défaut et crée un nouveau VPC par défaut AWS Control Tower. Le nouveau VPC est associé à votre compte de gestion AWS Control Tower. Cette rubrique désigne ce nouveau VPC sous le nom de VPC Control Tower.

Lorsque vous consultez votre VPC AWS Control Tower dans la console Amazon VPC, le mot (par défaut) ne s'affiche pas à la fin du nom. Si vous possédez plusieurs VPC, vous devez utiliser la plage d'adresses CIDR attribuée pour identifier le VPC AWS Control Tower approprié.

Vous pouvez supprimer le VPC AWS Control Tower, mais si vous avez besoin ultérieurement d'un VPC dans AWS Control Tower, vous devez le créer vous-même.

Pour supprimer le VPC AWS Control Tower

1. Ouvrez la console Amazon VPC à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

2. Recherchez **VPC** ou sélectionnez VPC dans les options du Service Catalog. Vous voyez ensuite le tableau de bord VPC.
3. Dans le menu de gauche, sélectionnez Votre VPCs. Vous voyez alors une liste de tous vos VPCs.
4. Identifiez le VPC AWS Control Tower en fonction de sa plage de CIDR.
5. Sélectionnez le VPC, choisissez Actions, puis Delete VPC (Supprimer le VPC).

Un VPC AWS (par défaut) existe déjà dans chaque région pour le compte de gestion AWS Control Tower. Conformément aux meilleures pratiques en matière de sécurité, si vous choisissez de supprimer le VPC AWS Control Tower, il est également préférable de supprimer le AWS VPC par défaut associé au compte de gestion dans toutes les régions. AWS Par conséquent, pour sécuriser le compte de gestion, supprimez le VPC par défaut de chaque région, ainsi que le VPC créé par Control Tower dans votre région d'origine AWS Control Tower.

Nettoyez éventuellement la ressource VPC du compte

Facultativement, pour nettoyer la ressource AWS Control Tower VPCaws-controltower-VPC, à partir d'un compte existant, vous pouvez supprimer l'instance de pile du AWS CloudFormation StackSetAWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1, après vous être assuré qu'il n'existe aucune ressource existante ou dépendance de ressources dans le VPC.

Créez un compte dans AWS Control Tower sans VPC

Si les charges de travail de vos utilisateurs finaux ne le nécessitent pas VPCs, vous pouvez utiliser cette méthode pour configurer des comptes d'utilisateurs finaux qui n'ont pas VPCs été créés automatiquement pour eux.

Depuis le tableau de bord d'AWS Control Tower, vous pouvez consulter et modifier les paramètres de configuration de votre réseau. Une fois que vous avez modifié les paramètres afin que les comptes AWS Control Tower soient créés sans VPC associé, tous les nouveaux comptes sont créés sans VPC jusqu'à ce que vous modifiiez à nouveau les paramètres.

Pour configurer Account Factory afin de créer des comptes sans VPCs

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la console AWS Control Tower à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/controltower>.

2. Choisissez Account Factory dans le menu de gauche.
3. Vous voyez ensuite la page Account Factory avec la section Configuration réseau.
4. Notez les paramètres actuels si vous avez l'intention de les restaurer ultérieurement.
5. Choisissez le bouton Edit (Modifier) dans la section Network Configuration (Configuration du réseau).
6. Sur la page Edit account factory network configuration (Modifier la configuration du réseau Account Factory), accédez à la section VPC Configuration options for new accounts (Options de configuration des VPC pour les nouveaux comptes) .

Vous pouvez suivre l'option 1 ou l'option 2, ou les deux, pour vous assurer qu'AWS Control Tower ne crée pas de VPC lors du provisionnement d'un compte.

a. Option 1 — Supprimer des sous-réseaux

- Désactivez le commutateur bascule du sous-réseau accessible sur Internet .
- Définissez la valeur Maximum number of private subnets (Nombre maximal de sous-réseaux privés) sur 0.

b. Option 2 — Supprimer des AWS régions

- Désactivez chaque case à cocher de la colonne Regions for VPC creation (Régions pour la création de VPC).

7. Choisissez Enregistrer.

Erreurs possibles

Soyez conscient de ces erreurs possibles qui peuvent se produire lorsque vous supprimez votre VPC AWS Control Tower ou que vous reconfigurez Account Factory pour créer des comptes sans VPCs

- Votre compte de gestion existant peut comporter des dépendances ou des ressources dans le VPC AWS Control Tower, ce qui peut provoquer une erreur de suppression.
- Si vous conservez le CIDR par défaut en place lorsque vous configurez pour lancer de nouveaux comptes sans VPC, votre demande échoue avec une erreur indiquant que le CIDR n'est pas valide.

Procédure pas à pas : configurer des groupes de sécurité dans AWS Control Tower avec AWS Firewall Manager

La vidéo explique comment utiliser le service AWS Firewall Manager pour améliorer la sécurité de votre réseau pour AWS Control Tower. Vous pouvez désigner un compte d'administrateur de sécurité qui est activé pour configurer des groupes de sécurité. Vous découvrirez comment configurer des politiques de sécurité et appliquer des règles de sécurité pour vos organisations AWS Control Tower, et comment vous pouvez remédier aux ressources non conformes en appliquant des politiques automatiquement. Vous pouvez consulter les groupes de sécurité en vigueur pour chaque compte et ressource (par exemple, une instance Amazon EC2) de votre organisation.

Vous pouvez créer vos propres stratégies de pare-feu ou vous abonner aux règles des fournisseurs approuvés.

Configuration de groupes de sécurité avec AWS Firewall Manager

Cette vidéo (8:02) explique comment configurer une meilleure sécurité de l'infrastructure réseau pour vos ressources et vos charges de travail dans AWS Control Tower. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo de la configuration du pare-feu dans AWS Control Tower.](#)

Pour plus d'informations, consultez la [documentation sur la configuration du AWS WAF](#).

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'AWS Control Tower, vous pouvez utiliser les informations suivantes pour les résoudre conformément à nos meilleures pratiques. Si les problèmes que vous rencontrez ne sont pas couverts par les informations suivantes, ou s'ils persistent après avoir essayé de les résoudre, contactez le [AWS Support](#).

Rubriques

- [Échec de lancement de la zone de destination](#)
- [Échec de la mise à jour de la zone d'atterrissage en raison d'](#)
- [Impossible de mettre à jour la zone d'atterrissage](#)
- [Erreur indiquant que la zone d'atterrissage n'est pas à jour](#)
- [Échec du provisionnement du nouveau compte](#)
- [Échec de l'inscription d'un compte existant](#)
- [Impossible de mettre à jour un compte Account Factory](#)
- [Erreur de défaillance mentionnant AWS Config](#)
- [Erreur Aucun chemin de lancement trouvé](#)
- [Réception d'une erreur Autorisations insuffisantes](#)
- [Les contrôles Detective n'ont aucun effet sur les comptes](#)
- [Erreur de dépassement du taux renvoyée par l' AWS Organizations API](#)
- [Impossible de déplacer un compte Account Factory directement d'une zone d'atterrissage d'AWS Control Tower vers une autre zone d'atterrissage d'AWS Control Tower](#)
- [AWS Support](#)

Échec de lancement de la zone de destination

Causes courantes d'échec du lancement de la zone de destination :

- Absence de réponse à un message électronique de confirmation.
- CloudFormation StackSet échec.

Messages électroniques de confirmation : si votre compte de gestion date de moins d'une heure, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la création des comptes supplémentaires.

Action à exécuter

Si vous rencontrez ce problème, vérifiez votre e-mail. Vous avez peut-être reçu un e-mail de confirmation qui est en attente de réponse. Sinon, nous vous recommandons d'attendre une heure, puis de réessayer. Si le problème persiste, contactez le [AWS Support](#).

Échec StackSets : L'échec du lancement dans la zone d'atterrissage est une autre cause possible CloudFormation StackSet d'échec. AWS Les régions Security Token Service (STS) doivent être activées dans le compte de gestion pour toutes les AWS régions gouvernées par AWS Control Tower, afin que le provisionnement puisse réussir ; sinon, les stack sets ne pourront pas être lancés.

Action à exécuter

Assurez-vous d'activer toutes les [régions de point de terminaison STS \(AWS Security Token Service\)](#) requises avant de lancer AWS Control Tower.

Pour remédier aux ensembles de piles défaillants et réessayer la configuration

1. Accédez à la CloudFormation console dans le champ approprié Région AWS.
2. Nettoyez la pile défaillante avec le nom AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER.
3. Attendez que la suppression de la pile se termine.
4. Retournez à la page AWS Control Tower.
5. Sélectionnez à nouveau Configurer la zone d'atterrissage.

Pour consulter la liste des produits Régions AWS pris en charge par AWS Control Tower, consultez [Comment AWS les régions fonctionnent avec AWS Control Tower](#).

Échec de la mise à jour de la zone d'atterrissage en raison d'

La cause la plus courante d'échec de la mise à jour de la zone d'atterrissage est une politique AWS KMS clé non valide.

Raisons courantes à l'origine d'une politique de clé KMS non valide :

- Faute de frappe dans la politique.
- J'ai oublié d'ajouter la déclaration de politique requise.

- AWS Partition incorrecte.
- Le numéro de compte indiqué dans le contrat est incorrect.
- J'ai oublié de supprimer les espaces réservés dans l'exemple de politique.

Action à exécuter

Passez en revue votre politique pour vérifier l'absence de telles erreurs.

Pour plus d'informations sur les politiques AWS KMS clés, consultez [Configurer les clés KMS et les conditions préalables à la sauvegarde](#).

Impossible de mettre à jour la zone d'atterrissage

AWS Control Tower ne revient pas à une version précédente de la zone d'atterrissage en cas d'échec d'une mise à jour. Il se peut que votre zone d'atterrissage soit dans un état indéterminé. Si tel est le cas, contactez AWS le support.

Les mises à jour de la zone d'atterrissage peuvent échouer pour plusieurs raisons.

- Conditions préalables non remplies
- AWS Config des ressources existent dans certains comptes
- Des comptes fermés existent

Conditions préalables non remplies

Une mise à jour de zone d'atterrissage doit répondre aux mêmes exigences que la configuration d'une zone d'atterrissage. Avant de procéder à la mise à jour, passez en revue les [vérifications préalables au lancement](#).

AWS Config des ressources existent dans les comptes de l'unité d'organisation de sécurité

N'ajoutez pas de AWS Config ressources dans vos comptes d'archivage d'audit et de journal. Le processus de mise à jour de la zone d'atterrissage ne peut pas être terminé en présence de ces ressources. Ces restrictions sont similaires à celles applicables à l'ouverture d'un compte ou à la création d'une zone de landing zone pour la première fois. Pour plus d'informations, voir [Inscrire des comptes disposant de AWS Config ressources existantes](#).

Des comptes fermés existent

Lorsqu'un compte est fermé ou suspendu, vous pouvez rencontrer un problème lorsque vous essayez de mettre à jour votre zone de landing zone. Vous devez supprimer le produit approvisionné sur chaque compte fermé avant d'effectuer une mise à jour de la zone de landing zone.

Sur la page du produit AWS Service Catalog approvisionné, vous pouvez voir un message d'erreur similaire à celui-ci :

```
AWSControlTowerExecution role can't be assumed on the account.
```

Cause fréquente : vous avez suspendu un compte sans supprimer le produit approvisionné.

Action à effectuer : Si cette erreur s'affiche, deux options s'offrent à vous :

1. Contactez le AWS Support et rouvrez le compte, supprimez le produit approvisionné, puis fermez-le à nouveau.
2. Supprimez les ressources du StackSets qui sont devenues orphelines en raison de la fermeture du compte. (Cette option n'est disponible que si StackSets ils contiennent des instances à l'état actuel que vous ne supprimez pas.)

Pour supprimer les ressources du StackSets, procédez comme suit pour chaque compte fermé :

- Accédez à chacune des AWS Control Tower StackSets et supprimez-les StackInstances de chaque région, pour le compte qui a été fermé.
- **IMPORTANT** : Choisissez l'option Retain Stack afin de StackSet supprimer uniquement les instances de pile. StackSet ne peut pas assumer un rôle depuis le compte fermé. Il échouera donc s'il essaie d'assumer le AWSControlTowerExecution rôle, ce qui entraîne le message d'erreur que vous avez reçu.

Erreur indiquant que la zone d'atterrissage n'est pas à jour

Si vous n'avez pas récemment mis à jour votre zone de landing zone, il se peut que vous receviez un message d'erreur lorsque vous tenterez de regagner l'accès à AWS Control Tower. Un message d'erreur similaire à celui-ci peut s'afficher :

```
Unable to access Control Tower
```

Votre compte est inactif depuis trop longtemps. En raison de votre inactivité, vous devez mettre à jour votre zone de landing zone pour accéder à AWS Control Tower.

Cependant, la mise à jour de votre zone d'atterrissage peut échouer.

Étapes à suivre

Connectez-vous au compte de gestion de votre organisation et connectez-vous en tant qu'utilisateur root. Votre utilisateur IAM ou utilisateur dans IAM Identity Center doit disposer des autorisations d'administrateur AWS Control Tower et faire partie du AWSControlTowerAdminsgroupe. Réessayez ensuite la mise à jour.

Échec du provisionnement du nouveau compte

Si vous rencontrez ce problème, recherchez parmi les causes les plus courantes.

Lorsque vous avez rempli le formulaire de provisionnement du compte, vous pouvez avoir :

- tagOptions spécifié,
- notifications SNS activées,
- notifications de produits provisionnés activées.

Réessayez de provisionner votre compte, sans spécifier aucune de ces options. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Provisionnez des comptes dans la console Service Catalog, avec Account Factory](#).

Autres causes communes d'échec :

- Si vous avez créé un plan produit provisionné (pour afficher les modifications des ressources), le provisionnement de votre compte peut rester indéfiniment dans l'état In progress (En cours).
- La création d'un nouveau compte dans Account Factory échouera alors que d'autres modifications de configuration d'AWS Control Tower sont en cours. Par exemple, alors qu'un processus est en cours d'exécution pour ajouter un contrôle à une unité d'organisation, Account Factory affiche un message d'erreur si vous essayez de configurer un compte.

Pour vérifier le statut d'une action précédente dans AWS Control Tower

- Naviguez vers AWS CloudFormation > StackSets
- Vérifiez chaque ensemble de piles associé à AWS Control Tower (préfixe : « AWSControl Tower »)
- Recherchez les CloudFormation StackSets opérations toujours en cours.

Si le provisionnement de votre compte prend plus d'une heure, il est préférable de mettre fin au processus de provisionnement et de réessayer.

Échec de l'inscription d'un compte existant

Si vous essayez une fois d'inscrire un AWS compte existant et que cette inscription échoue, le message d'erreur peut vous indiquer que le stack set existe lors de la deuxième tentative. Pour continuer, vous devez supprimer le produit provisionné dans Account Factory.

Si la raison du premier échec d'inscription était que vous aviez oublié de créer le rôle `AWSControlTowerExecution` dans le compte à l'avance, le message d'erreur que vous recevrez vous demandera à juste titre de créer le rôle. Toutefois, lorsque vous essayez de créer le rôle, vous êtes susceptible de recevoir un autre message d'erreur indiquant qu'AWS Control Tower n'a pas pu le créer. Cette erreur se produit car le processus a été partiellement terminé.

Dans ce cas, vous devez effectuer deux étapes de récupération avant de pouvoir procéder à l'inscription de votre compte existant. Tout d'abord, vous devez résilier le produit approvisionné par Account Factory via la AWS Service Catalog console. Ensuite, vous devez utiliser la AWS Organizations console pour déplacer manuellement le compte hors de l'unité d'organisation et le ramener à la racine. Après cela, créez le rôle `AWSControlTowerExecution` dans le compte, puis remplissez à nouveau le formulaire Inscrire un compte.

Une autre cause possible d'échec d'inscription est que le compte dispose de ressources AWS Config existantes. Dans ce cas, consultez la section [Inscrire des comptes disposant de AWS Config ressources existantes](#) pour savoir comment modifier vos ressources existantes.

Impossible de mettre à jour un compte Account Factory

Lorsqu'un compte est dans un état incohérent, il ne peut pas être mis à jour correctement depuis Account Factory ou AWS Service Catalog.

Cas 1 : Vous pouvez rencontrer un message d'erreur similaire à celui-ci :

```
AWS Control Tower could not baseline VPC in the managed account because of existing resource dependencies.
```

Cause courante : AWS Control Tower supprime toujours le VPC AWS par défaut lors du provisionnement initial. Pour avoir un VPC AWS par défaut dans un compte, vous devez l'ajouter

après la création du compte. AWS Control Tower possède son propre VPC par défaut qui remplace le AWS VPC par défaut, sauf si vous configurez Account Factory comme indiqué dans la procédure pas à pas, afin qu'AWS Control Tower ne fournisse aucun VPC. Ensuite, le compte n'a pas de VPC. Vous devrez ajouter à nouveau le VPC AWS par défaut si vous souhaitez utiliser celui-ci.

Cependant, AWS Control Tower ne prend pas en charge le AWS VPC par défaut. Si vous en déployez un, le compte entre dans l'état Tainted. Lorsqu'il est dans cet état, vous ne pouvez pas mettre à jour le compte via AWS Service Catalog.

Action à mettre en œuvre : vous devez supprimer le VPC par défaut que vous avez ajouté, puis vous pourrez mettre à jour le compte.

 Note

Cet Tainted état entraîne un problème complémentaire : un compte qui n'est pas mis à jour peut empêcher l'activation des contrôles sur l'unité organisationnelle dont il fait partie.

Cas 2 : un message d'erreur similaire à celui-ci peut s'afficher :

`AWS Control Tower detects that your enrolled account has been moved to a new organizational unit.`

Cause fréquente : vous avez tenté de déplacer un compte d'une unité d'organisation enregistrée vers une autre, mais les anciennes règles de AWS configuration sont conservées. Le compte est dans un état incohérent.

Mesures à prendre :

Si le transfert de compte était prévu :

- Résiliez le compte dans Service Catalog.
- Inscrivez-le à nouveau.
- Contexte/impact : les règles de AWS configuration déployées ne correspondent pas à la configuration dictée par l'unité d'organisation de destination.
- AWS Les règles de configuration peuvent être conservées par rapport à l'unité d'organisation précédente, ce qui entraîne des dépenses imprévues.
- Les tentatives de réinscription ou de mise à jour du compte échoueront en raison de conflits de dénomination des ressources.

Si le transfert de compte n'était pas intentionnel :

- Rétablissez le compte dans son unité d'organisation d'origine.
- Mettez à jour le compte depuis Service Catalog.
- Dans les paramètres de lancement, entrez l'unité d'organisation dans laquelle le compte se trouvait à l'origine.
- Contexte/impact : Si le compte n'est pas renvoyé dans son unité d'organisation d'origine, son état ne sera pas conforme aux contrôles dictés par la nouvelle unité d'organisation dans laquelle il se trouve.
- La mise à jour d'un compte n'est pas une correction valide, car elle ne supprime pas les AWS Config règles associées à son unité d'organisation précédente.

Erreur de défaillance mentionnant AWS Config

S'il AWS Config est activé dans n'importe quelle AWS région prise en charge par AWS Control Tower, vous pouvez recevoir un message d'erreur en raison de l'échec d'une pré-vérification. Le message peut ne pas expliquer correctement le problème, en raison d'un comportement sous-jacent de AWS Config.

Vous pouvez recevoir un message d'erreur similaire à l'un des suivants :

- `AWS Control Tower cannot create an AWS Config delivery channel because one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try again`
.
- `AWS Control Tower cannot create an AWS Config configuration recorder because one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try again`
.

Cause courante : lorsque le AWS Config service est activé sur un AWS compte, il crée un enregistreur de configuration et un canal de diffusion avec un nom par défaut. Si vous désactivez le AWS Config service via la console, il ne supprime pas l'enregistreur de configuration ni le canal de diffusion. Vous devez les supprimer via la CLI ou les modifier pour les utiliser dans AWS Control Tower. Si le AWS Config service est activé dans l'une des régions prises en charge par AWS Control Tower, cela peut entraîner cet échec.

Si le compte possède des ressources AWS Config existantes, voir [Inscrire des comptes dotés de AWS Config ressources existantes](#) pour savoir comment modifier vos ressources existantes.

Action à entreprendre : supprimez l'enregistreur de configuration et le canal de livraison dans toutes les régions prises en charge. La désactivation de AWS Config ne suffit pas, l'enregistreur de configuration et le canal de livraison doivent être supprimés au moyen de la CLI. Après avoir supprimé l'enregistreur de configuration et le canal de diffusion de la CLI, vous pouvez réessayer de lancer AWS Control Tower et d'enregistrer le compte.

Si vous êtes en train de déployer un produit provisionné, vous devez le supprimer avant de réessayer. Dans le cas contraire, un message d'erreur similaire à celui-ci peut s'afficher :

- An error occurred (**InvalidParametersException**) when calling the **ProvisionProduct** operation: A stack named *Stackname* already exists.

Dans le message, *Stackname* indique le nom de la pile.

Voici quelques exemples de commandes AWS Config CLI que vous pouvez utiliser pour déterminer l'état de votre enregistreur de configuration et de votre canal de diffusion.

Commandes d'affichage :

- `aws configservice describe-delivery-channels`
- `aws configservice describe-delivery-channel-status`
- `aws configservice describe-configuration-recorders`
- The normal response is something like "name": "default"

Commandes de suppression :

- `aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`
- `aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT`

Pour plus d'informations, consultez la [AWS Config documentation](#)

- [Gestion de l'enregistreur de configuration \(AWS CLI\)](#)
- [Gestion du canal de distribution](#)

Erreur Aucun chemin de lancement trouvé

Lorsque vous essayez de créer un nouveau compte, un message d'erreur similaire à celui-ci peut s'afficher :

```
No launch paths found for resource: prod-dpqqfywxxx
```

Ce message d'erreur est généré par AWS Service Catalog le service intégré qui permet de provisionner des comptes dans AWS Control Tower.

Causes courantes :

- Vous êtes peut-être connecté en tant que root. AWS Control Tower ne prend pas en charge la création de comptes lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur root.
- L'utilisateur de votre IAM Identity Center n'a pas été ajouté au groupe d'autorisations approprié. Vous devrez peut-être ajouter votre utilisateur IAM Identity Center à l'un de ces groupes d'autorisations : AWSAccountFactory (pour l'accès utilisateur final) ou AWSServiceCatalogAdmins (pour l'accès administrateur).
- Si vous êtes authentifié en tant qu'utilisateur IAM, vous devez [l'ajouter au AWS Service Catalog portefeuille](#) afin qu'il dispose des autorisations appropriées.
- Ce problème se produit également si vous disposez des autorisations appropriées, mais qu'une dérive d'AWS Control Tower est détectée et qu'une réparation de la dérive est nécessaire. Pour réparer la plupart des types de dérive, choisissez Réinitialiser sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage.

Réception d'une erreur Autorisations insuffisantes

Il est possible que votre compte ne dispose pas des autorisations nécessaires pour effectuer certaines tâches dans certains cas AWS Organizations. Si vous rencontrez le type d'erreur suivant, vérifiez tous les domaines d'autorisation, tels que les autorisations IAM ou IAM Identity Center, pour vous assurer que votre autorisation n'est pas refusée depuis ces endroits :

You have insufficient permissions to perform AWS Organizations API actions.

Si vous pensez que votre travail nécessite l'action que vous tentez d'effectuer et que vous ne trouvez aucune restriction pertinente, contactez votre administrateur système ou le [AWS Support](#).

Les contrôles Detective n'ont aucun effet sur les comptes

Si vous avez récemment étendu le déploiement de votre tour de contrôle AWS à une nouvelle AWS région, les contrôles de détection nouvellement appliqués ne prennent effet sur les nouveaux comptes que vous créez dans aucune région tant que les comptes individuels OUs régis par AWS Control Tower ne sont pas mis à jour. Les contrôles de détection existants sur les comptes existants sont toujours en vigueur.

Si vous essayez d'activer un contrôle de détection avant de mettre à jour vos comptes, un message d'erreur similaire à celui-ci peut s'afficher :

```
AWS Control Tower can't enable the selected control on this OU. AWS Control Tower cannot apply the control on the OU ou-xxx-xxxxxxx, because child accounts have dependencies that are missing. Update all child accounts under the OU, then try again.
```

Action à exécuter : mettre à jour les comptes.

Pour mettre à jour vos comptes depuis la console AWS Control Tower, consultez [Quand mettre à jour AWS Control Tower OUs et ses comptes](#).

Pour mettre à jour plusieurs comptes individuels par programmation, vous pouvez utiliser le formulaire AWS Service Catalog et la APIs AWS CLI pour automatiser les mises à jour. Pour plus d'informations sur l'approche à adopter en matière de mise à jour, consultez cette [Vidéo de procédure](#). Vous pouvez remplacer l'UpdateProvisionedProductProvisionProductAPI présentée dans la vidéo par l'API.

Si vous rencontrez d'autres difficultés pour activer les contrôles de détection sur vos comptes, contactez le [AWS Support](#).

Erreur de dépassement du taux renvoyée par l' AWS Organizations API

Cause possible

Votre charge de travail s'exécutait pendant qu'AWS Control Tower effectuait un scan quotidien pour vérifier si vous SCPs n'aviez pas dérivé.

Étapes à suivre

Si vous rencontrez une limitation ou une `rate exceeded` erreur de l'API, procédez comme suit :

- Exécutez vos charges de travail à un autre moment. (Reportez-vous au calendrier des analyses d'invariance SCP d'AWS Control Tower par région pour savoir quand AWS Control Tower exécute ses analyses d'audit.)
- Si vous l'appellez APIs directement via HTTP : utilisez le AWS SDK, qui réessaie automatiquement les actions ayant échoué
- Demandez une augmentation de limite par le biais du [Service Quotas](#) et du AWS Support

Voici un exemple d'instructions de résolution des problèmes liés à la limitation des API dans Elastic Beanstalk : <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elastic-beanstalk-api-throttling-errors/>

Impossible de déplacer un compte Account Factory directement d'une zone d'atterrissage d'AWS Control Tower vers une autre zone d'atterrissage d'AWS Control Tower

Warning

Cette pratique ne répond pas aux conditions requises pour l'inscription à un compte éligible, car les comptes éligibles doivent appartenir à la même organisation AWS globale, et chaque organisation ne peut disposer que d'une seule zone de landing zone. Si vous avez essayé d'effectuer cette action et que vous recevez plusieurs messages d'erreur, voici quelques informations qui pourraient vous être utiles.

Pour déplacer un compte que vous avez provisionné via Account Factory vers une autre zone de landing zone gérée par AWS Control Tower, sous un autre compte de gestion, vous devez supprimer tous les rôles IAM et les stacks associés à ce compte de l'unité d'organisation d'origine. Supprimez ces ressources de chaque région dans laquelle le compte est déployé.

 Note

Le meilleur moyen de supprimer les ressources est de déprovisionner le compte dans son unité d'organisation d'origine avant d'essayer de le déplacer.

Si vous ne supprimez pas les ressources, l'inscription à la nouvelle unité d'organisation échouera, de façon assez spectaculaire. Vous pouvez rencontrer un ou plusieurs messages d'erreur, et vous continuerez à recevoir des messages d'erreur similaires jusqu'à ce que les rôles et les piles restants soient supprimés de chaque région dans laquelle le compte a été déployé.

Chaque fois que vous recevez un message d'erreur, vous devez supprimer le compte de la nouvelle unité d'organisation, supprimer l'ancienne ressource visée par le message d'erreur, puis tenter de déplacer le compte à nouveau dans la nouvelle unité d'organisation. Ce processus removing-and-deleting doit être répété pour chaque ressource restante, pour chaque région dans laquelle le compte a été déployé, éventuellement 10 ou 20 fois. Ces erreurs répétées se produisent parce que le compte a été configuré dans une unité d'organisation avec un SCP qui empêche la suppression du rôle IAM. Vous pouvez raccourcir le processus de restauration en supprimant toutes les ressources du compte avant de réessayer.

Les exemples ci-dessous représentent les types de messages d'échec que vous pouvez recevoir si des rôles et des piles non supprimés sont conservés. Vous verrez probablement l'un de ces messages à la fois, à chaque fois que vous tenterez d'enregistrer le compte, tant que les anciennes ressources restent.

Les valeurs des chaînes d'ID de ressource ont été modifiées pour les exemples. Leurs valeurs ne seront pas les mêmes dans un message d'erreur que vous pourriez recevoir. Un message similaire aux exemples suivants peut s'afficher :

- AWS Control Tower cannot create the IAM role `aws-controltower-AdministratorExecutionRole` because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.
- AWS Control Tower cannot create the IAM role `aws-controltower-ConfigRecorderRole` because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.
- AWS Control Tower cannot create the IAM role `aws-controltower-ForwardSnsNotificationRole` because the role already exists. To continue, delete the existing IAM role and try again.

Il se peut également qu'un message d'erreur similaire à celui-ci s'affiche à propos d'une défaillance d'un stack set :

```
"Error\":"StackSetFailState",
"Cause\":"StackSetOperation on AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
with id 8aXXXXf5-e0XX-4XXa-bc4XX-dXXXXXee31
has reached SUCCEEDED state but has 1 NON-CURRENT stack instances;
here is the summary :{ StackSet Id:
AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH:40XXXbf2-Xead-46a1-XXXa-eXXXXXecb2ee2,
Stack instance Id:
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX:
    stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458,
Status: OUTDATED,
Status Reason: ResourceLogicalId:ForwardSnsNotification,
ResourceType:AWS::Lambda::Function,
ResourceStatusReason:aws-controltower-NotificationForwarder already exists in stack
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX:
    stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458.
```

Une fois que toutes les ressources restantes auront été supprimées de la première UO, vous pourrez inviter, approvisionner ou inscrire le compte dans la nouvelle UO avec succès.

AWS Support

Si vous souhaitez déplacer vos comptes de membres existants vers un autre plan de support, vous pouvez vous connecter à chaque compte avec les informations d'identification du compte racine, [comparer les plans](#) et définir le niveau de support que vous préférez.

Nous vous recommandons de mettre à jour les contacts MFA et de sécurité des comptes lorsque vous apportez des modifications à votre plan de support.

Types de lignes de base

Dans AWS Control Tower, une référence est un groupe de ressources et de configurations spécifiques que vous pouvez appliquer à une cible. L'objectif de référence le plus courant peut être une unité organisationnelle (UO). Par exemple, vous pouvez activer une ligne de base avec une unité d'organisation sélectionnée comme cible, pour enregistrer cette unité d'organisation dans AWS Control Tower.

Lors de la configuration de la zone d'atterrissage, certaines lignes de base peuvent être activées automatiquement sur le compte partagé. Certaines lignes de base peuvent être activées et mises à jour en fonction des paramètres et des configurations de votre zone d'atterrissage. AWS Control Tower crée et déploie les ressources vers la cible conformément aux spécifications de référence.

Lorsque vous activez une ligne de base sur une cible, celle-ci est représentée sous la forme d'une ressource AWS, appelée `EnabledBaseline` ressource.

AWS Control Tower inclut deux types généraux de lignes de base :

- Lignes de base qui peuvent être activées sur une unité d'organisation.
- Des lignes de base qui peuvent être activées sur un compte partagé, lors de la configuration de la zone d'atterrissage.

Types de référence qui s'appliquent au niveau de l'UO

Note

Seules les lignes de base qui s'appliquent au niveau de l'unité d'organisation peuvent être directement activées avec l'`EnableBaselineAPI`.

- Nom: `AWSControlTowerBaseline`

Description : Cette base de référence définit les ressources et les contrôles pour les comptes membres au sein de l'unité d'organisation cible, nécessaires au suivi de la conformité, à l'audit, à la surveillance de la sécurité et, éventuellement, à la gestion des accès. Cette ligne de base est activée lorsque vous enregistrez une UO dans AWS Control Tower.

Prérequis : l'intégration d'AWS Config doit être activée dans la zone de landing d'AWS Control Tower.

Remarque : Cette ligne de base conserve les paramètres de la zone d'atterrissage. La région refuse le contrôle. En d'autres termes, si une région n'est pas autorisée au niveau de la zone d'atterrissage, elle n'est pas autorisée pour cette unité d'organisation lorsque vous appelez l'EnableBaselineAPI pour enregistrer une unité d'organisation.

 Note

Le refus de contrôle de la région au niveau de l'OU n'a aucun moyen d'autoriser les régions que la région de refus de contrôle de la zone d'atterrissage n'autorise pas.

Pour plus d'informations, consultez la section [Comment SCPs travailler avec le refus](#) dans la AWS Organizations documentation.

Recommandation : Nous vous recommandons de vérifier les régions dans lesquelles votre unité d'organisation cible peut exécuter des charges de travail, et de comparer les résultats par rapport à la zone de destination Refus de contrôle, avant d'appeler l'EnableBaselineAPI de l'unité d'organisation, sous peine de perdre l'accès aux ressources dans certaines régions.

- Nom: ConfigBaseline

Description : cette ligne de base définit les ressources liées à AWS Config pour les comptes membres au sein de l'unité d'organisation cible requises pour l'activation de Detective Controls. Les ressources configurées sont un sous-ensemble des ressources de AWSControlTowerBaseline.

Prérequis : l'intégration d'AWS Config doit être activée dans la zone de landing d'AWS Control Tower.

Remarque : Cette ligne de base ne conserve pas les paramètres de la zone d'atterrissage. La région refuse le contrôle. Le contrôle par refus de région ne sera pas activé dans le cadre de l'activation ConfigBaseline.

Limitation : AWSControl TowerBaseline et ConfigBaseline ne peut pas être activé sur la même unité d'organisation. Un seul d'entre eux est autorisé sur une unité d'organisation.

- Nom: BackupBaseline

Description : Cette base de référence définit les ressources et les contrôles pour les comptes des membres au sein de l'unité d'organisation cible. Ils sont nécessaires pour que l'intégration AWS Backup puisse automatiser la sauvegarde de vos données et centraliser la gestion de vos politiques de sauvegarde. Services AWS

Prérequis :

- L'intégration d'AWS Backup doit être activée dans la zone de landing d'AWS Control Tower.
- L'intégration d'AWS Config doit être activée dans la zone de landing d'AWS Control Tower.
- `AWSControlTowerBaseline` doit être activé sur l'unité d'organisation cible.

Remarque : Avant d'activer le `BackupBaseline` sur une unité d'organisation cible, assurez-vous qu'il `AWSControlTowerBaseline` est activé sur l'unité d'organisation cible. C'est-à-dire que l'unité d'organisation cible doit être enregistrée dans AWS Control Tower.

- Vous pouvez choisir de l'activer AWS Backup pendant le processus de création de votre zone d'atterrissage AWS Control Tower ou pendant le processus de mise à jour de la zone d'atterrissage.
- `BackupBaseline` est compatible avec les versions 3.1 et ultérieures de la zone d'atterrissage.
- Le `nBackupBaseline` est pas appliqué au compte de gestion.

Types de référence pouvant être appliqués sur un compte partagé lors de la configuration de la zone d'atterrissage

AWS Control Tower active certaines bases de référence sur un compte partagé, dans le cadre du processus de configuration et de mise à jour de la zone d'atterrissage. Les valeurs de référence de votre zone d'atterrissage peuvent changer au fur et à mesure que vous modifiez les paramètres de votre zone d'atterrissage. Par exemple, si vous optez pour IAM Identity Center, AWS Control Tower peut activer la dernière version de la `IdentityCenterBaseline` ligne de base sur votre zone de landing zone.

Vous pouvez consulter les lignes de base activées pour votre zone de landing grâce à l'appel `ListEnabledBaselines` d'API.

 Note

À partir de la version 4.0 de Landing Zone, le AuditBaseline est remplacé par deux lignes de base distinctes : CentralSecurityRolesBaseline et CentralConfigBaseline.

- Nom: CentralConfigBaseline

Description : configure des ressources centrales pour la surveillance de la conformité et l'audit au sein de votre organisation à l'aide d'AWS Config.

- Nom: CentralSecurityRolesBaseline

Description : met en place des ressources centralisées pour la surveillance de la sécurité au sein de votre organisation.

- Nom: AuditBaseline

Description : configure les ressources pour surveiller la sécurité et la conformité des comptes de votre organisation.

- Nom: LogArchiveBaseline

Description : met en place un référentiel central pour les journaux des activités des API et des configurations de ressources provenant des comptes de votre organisation.

- Nom: IdentityCenterBaseline

Description : configure des ressources partagées pour IAM Identity Center, qui prépare la configuration de l'accès AWSControlTowerBaseline à Identity Center pour les comptes.

Remarque : Cette base de référence ne fonctionne que lorsque vous avez sélectionné IAM Identity Center comme fournisseur d'identité au moment de configurer votre zone d'atterrissage pour la première fois, ou si vous modifiez ultérieurement les paramètres de votre zone d'atterrissage pour activer IAM Identity Center pour votre zone d'atterrissage. Si vous utilisez un autre fournisseur d'identité, vous n'aurez pas accès à cette base de référence.

- Nom: BackupCentralVaultBaseline

Description : configure le AWS Backup coffre central de votre organisation.

- Nom: BackupAdminBaseline

Description : configure l'administrateur délégué et l' AWS Backup Audit Manager.

Inscription partielle de comptes

Lorsque vous travaillez avec des bases de référence, un compte peut être placé dans un état appelé Partiellement inscrit.

Cet état peut se produire si vous réenregistrez une unité d'organisation en appelant l'`ResetEnabledBaselineAPI`, car AWS Control Tower applique uniquement les ressources obligatoires aux comptes de l'unité d'organisation cible. Un compte qui ne dispose pas des ressources facultatives (contrôles) de son unité d'organisation parent est marqué comme étant partiellement inscrit.

Si vous déplacez un compte non inscrit vers une unité d'organisation enregistrée, puis que vous appelez l'`ResetEnabledBaselineAPI` de l'unité d'organisation pour inscrire ce compte, AWS Control Tower applique les ressources associées `AWSControlTowerBaseline` au compte nouvellement inscrit. Toutefois, les contrôles facultatifs activés pour cette unité d'organisation ne sont pas appliqués au compte. Le compte reste dans un état partiellement inscrit.

Pour inscrire complètement le compte, choisissez Réenregistrer ou Mettre à jour le compte dans la console. Lorsque vous sélectionnez ces opérations depuis la console, AWS Control Tower applique toutes les ressources de cette unité d'organisation au compte nouvellement inscrit, y compris les contrôles facultatifs activés pour cette unité d'organisation.

Variation des opérations entre la console AWS Control Tower et APIs pour les lignes de base

Lorsque vous modifiez le statut de gouvernance d'une unité d'organisation, la console AWS Control Tower effectue automatiquement un plus grand nombre d'opérations pour vous, par rapport à une modification de la gouvernance au moyen des lignes de base APIs for.

Différences

- Enregistrement et approvisionnement de produits

Lorsque vous enregistrez une UO via la console, AWS Control Tower crée des produits Service Catalog pour les comptes membres de l'UO, dans le cadre de l'inscription de chaque compte.

Lorsque vous enregistrez une unité d'organisation par le biais de l'`EnableBaselineAPI` et qu'AWS Control Tower ne crée pas de produits provisionnés pour les comptes membres de l'unité d'organisation. `AWSControlTowerBaseline`

- Désenregistrer une UO

Chaque fois que vous annulez l'enregistrement d'une UO, vous devez d'abord supprimer tous les comptes membres et les imbriquer. OUs AWS Control Tower supprime ensuite tous les contrôles appliqués à l'unité d'organisation.

- Si vous sélectionnez Supprimer l'UO de la console, AWS Control Tower procède au désenregistrement puis supprime l'UO de votre organisation.
- Toutefois, si vous annulez l'enregistrement de l'UO en appelant l'`DisableBaselineAPI` pour la supprimer `AWSControlTowerBaseline` de l'UO, AWS Control Tower ne supprime pas l'UO de votre organisation, l'UO est toujours présente dans l'organisation, non enregistrée.

Lignes de base et comptes membres activés

Lorsque vous activez une ligne de base sur une unité d'organisation, cette configuration est héritée par les comptes membres de l'unité d'organisation. En raison de l'héritage, nous l'appelons une base de référence activée pour les enfants lorsque nous faisons référence au compte. La ligne de base appliquée à l'unité d'organisation est appelée ligne de base activée par le parent. La ligne de base activée par le parent contrôle la configuration de ses lignes de base activées pour enfants. Cela est similaire à la façon dont un contrôle, lorsqu'il est activé sur une unité d'organisation, s'applique à tous les comptes de l'unité d'organisation.

Afficher le statut de base d'un compte

AWS Control Tower ne vous permet pas de cibler les comptes directement à l'aide de bases de référence. Cependant, vous pouvez suivre l'état d'activation et de dérive de chaque compte membre au moyen des bases de référence activées pour les enfants dont il a hérité. Pour consulter l'état de vos comptes, vous pouvez appeler l'[ListEnabledBaselinesAPI](#) à l'aide de l'indicateur de `includeChildren` fonctionnalité.

Désactiver la base de référence d'un compte

AWS Control Tower ne vous permet pas de désactiver une ligne de base activée pour les enfants liée à une ligne de base activée pour les parents. Une ligne de base activée pour un enfant peut être désactivée si elle est héritée et qu'elle n'est plus liée à une ligne de base activée par un parent.

Valeurs de référence et paramètres de version par défaut

Si votre zone d'atterrissage AWS Control Tower est déjà configurée et que vous choisissez d'activer une ligne de base de zone d'atterrissage, AWS Control Tower active la dernière version de la ligne de base compatible avec votre version de zone d'atterrissage. Si vous choisissez d'activer une ligne de base pour une unité d'organisation qui n'est pas encore enregistrée auprès d'AWS Control Tower, AWS Control Tower fournit automatiquement la dernière version compatible de la ligne de base pour cette unité d'organisation.

Compatibilité des versions de base de l'OU et de la zone d'atterrissage

Les lignes de base d'AWS Control Tower vous permettent de définir une norme de gouvernance au niveau de l'unité organisationnelle, plutôt qu'au niveau de la zone de landing zone, si votre entreprise l'exige. La base de référence appelée `AWSControlTowerBaseline` est disponible pour vous aider à vous OUs inscrire auprès d'AWS Control Tower.

Note

Une base de référence est un ensemble de contrôles et de ressources qui fonctionnent ensemble pour établir un environnement de gouvernance stable au sein de votre zone d'atterrissage.

Lorsque vous activez une ligne de base sur une unité d'organisation, en appelant `l'EnableBaselineAPI` dans AWS Control Tower, vous devez spécifier une version de référence compatible avec votre version actuelle de la zone de landing zone d'AWS Control Tower. Une fois que vous avez spécifié une ligne de base, tous les comptes membres d'une unité d'organisation suivent la ligne de référence définie pour l'unité d'organisation. En d'autres termes, les nouveaux comptes sont approvisionnés avec la base de référence mise à jour, et les comptes des membres existants sont régis conformément à la nouvelle base de référence.

Si vous ne sélectionnez pas de référence pour vos comptes OUs et comptes existants, la version de la zone d'atterrissage détermine par défaut l'ensemble de la posture de gouvernance. Cependant, chaque unité d'organisation enregistrée dans votre zone d'atterrissage se voit attribuer une version de référence, qui est la dernière version de référence compatible avec votre version de zone

d'atterrissage actuelle. Par conséquent, chaque unité organisationnelle et chaque compte de membre inscrit sont associés à une référence, même si vous n'attribuez jamais de référence spécifique.

Pour la ligne de base au niveau de l'unité d'organisation `AWSControlTowerBaseline`, le tableau ci-dessous indique la compatibilité des lignes de base avec les versions de la zone de landing zone d'AWS Control Tower.

Version de référence	Versions de zone d'atterrissage	Plans inclus	Variation par rapport au niveau de référence précédent		
1.0	2,0 à 2,7	BP_BASELINE_CLOUDT RAIL, BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, ressources IAM	Aucune		
2.0	2,8 à 2,9	BP_BASELINE_CLOUDT RAIL, BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG	Ajout d'un rôle AWS Config lié au service (SLR) et d'un nouveau plan de configura		

Version de référence	Versions de zone d'atterrissage	Plans inclus	Variation par rapport au niveau de référence précédent		
		, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, ressources IAM	tion pour utiliser le SLR		
3.0	3,0 à 3,1	BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, ressources IAM	Nouveau AWS Config plan. Modifiez pour enregistrer les ressources mondiales uniquement dans la région d'origine. CloudTrail Plan supprimé		

Version de référence	Versions de zone d'atterrissage	Plans inclus	Variation par rapport au niveau de référence précédent		
4.0	3.2 à 3.3	BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, ressources IAM	Nouveau modèle SLR		

Version de référence	Versions de zone d'atterrissage	Plans inclus	Variation par rapport au niveau de référence précédent		
5.0	4.0	BP_BASELINE_CLOUDWATCH, BP_BASELINE_CONFIG, BP_BASELINE_ROLES, BP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE, BP_BASELINE_SERVICE_ROLES, Config SLR, ressources IAM	Autorisation (s) d'agrégation AWS Config supprimée (s). L'autorisation d'agrégation AWS Config pour chaque compte membre n'est pas nécessaire puisque la LandingZone version 4.0 a adopté AWS Organizations Config Aggregator, qui a accès à tous les comptes membres au sein de l'organisation.		

Pour plus d'informations sur les ressources spécifiques créées dans les comptes lorsque vous configurez votre zone de landing zone, consultez la section [Ressources créées dans les comptes partagés](#).

Si vous mettez à jour votre zone d'atterrissage vers une version compatible avec une version de `AWSControlTowerBaseline` référence plus récente et que la nouvelle version de zone d'atterrissage est compatible avec votre version de référence existante, l'état de votre unité d'organisation passe à Mise à jour disponible.

- Vous pouvez continuer à utiliser Account Factory et les autres fonctionnalités sans mettre à jour immédiatement la ligne de base de l'unité d'organisation, sauf dans le cas d'une mise à jour de la zone d'atterrissage de la version 2.x à la version 3.x.
- Les nouveaux comptes inscrits à cette unité d'organisation reçoivent des ressources basées sur la version de base existante jusqu'à ce que la version de base soit mise à jour (avec la fonctionnalité de gouvernance étendue dans la console ou `UpdateEnabledBaseline` via l'API).
- Une fois que vous avez mis à jour la version de référence, tous les comptes de cette unité d'organisation reçoivent des ressources basées sur la nouvelle version de référence.

Note

Si vous mettez à jour votre zone de landing zone AWS Control Tower d'une version 2.X à une version 3.X, vous devez également mettre à jour la version de référence sur votre compte OUs, en raison du passage des pistes au niveau du compte à celles de l'organisation. AWS CloudTrail Dans la console, votre unité d'organisation affichera le statut « Mise à jour requise ».

Considérations relatives aux niveaux de référence

- Si votre unité d'organisation nécessite une mise à jour de base, vous ne pouvez pas créer de nouveaux comptes ni inscrire des comptes existants dans cette unité d'organisation.
- Après une mise à jour de la zone d'atterrissage, si vous prévoyez également de mettre à jour une ligne de base d'unité d'organisation, vous devez réenregistrer l'unité d'organisation ou mettre à jour la version de référence de votre unité d'organisation par programmation.
- Nous vous recommandons de passer à la ligne de base compatible la plus élevée pour la version de zone d'atterrissage que vous utilisez, afin de bénéficier de tous les avantages de la combinaison de la zone d'atterrissage et de la ligne de base. Par exemple, si vous passez à la version 3.3 de la zone d'atterrissage, vous pouvez continuer à utiliser la version de base 3.0, mais vous ne bénéficierez pas de tous les avantages de la version 3.3 de la zone d'atterrissage, sauf si vous passez également à la version de base 4.0.

- Les mises à jour de référence ne peuvent pas être annulées.
- L'activation de base cible une unité organisationnelle à la fois. Par conséquent, les unités imbriquées ne OUs sont pas mises à jour automatiquement lorsque l'unité d'organisation parent est mise à jour. Nous vous recommandons de mettre à jour l'unité d'organisation parent avant de mettre à jour l'unité imbriquée. OUs
- Lorsque vous appelez l'UpdateEnabledBaselineAPI ou que vous réenregistrez une unité d'organisation depuis la console, l'unité d'organisation conserve tous les contrôles qui étaient activés avant la mise à jour de référence.
- Lorsque plusieurs versions de référence sont compatibles avec votre version de zone d'atterrissage, vous devez utiliser la dernière version de référence si vous activez une ligne de base sur une unité d'organisation non gérée.

Exemples : enregistrez une unité d'organisation AWS Control Tower avec APIs uniquement

Cette présentation d'exemples est un document d'accompagnement. Pour des explications, des mises en garde et de plus amples informations, voir. [Types de lignes de base](#)

Conditions préalables

Vous devez disposer d'une unité d'organisation existante qui n'est pas enregistrée auprès d'AWS Control Tower et que vous souhaitez enregistrer. Vous devez également disposer d'une unité d'organisation enregistrée que vous souhaitez réenregistrer à des fins de mise à jour.

Enregistrer une UO

1. Vérifiez si le IdentityCenterBaseline est activé pour la zone d'atterrissage. Si tel est le cas, obtenez l'identifiant Identity Center Enabled Baseline.

```
aws controltower list-baselines --query 'baselines[?name==`IdentityCenterBaseline`].[arn]'
```

```
aws controltower list-enabled-baselines --query 'enabledBaselines[?baselineIdentifier==`<Identity Center Baseline Arn>`].[arn]'
```

2. Obtenez l'ARN de l'unité d'organisation cible.

```
aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id
<Organizational Unit ID> --query 'OrganizationalUnit.[Arn]'
```

3. Obtenez l'ARN de la AWSControlTowerBaseline ligne de base.

```
aws controltower list-baselines --query 'baselines[?name==`AWSControlTowerBaseline`].
[arn]'
```

4. Créez la AWSControlTowerBaseline ligne de base sur l'unité d'organisation cible.

Si l'Identity Center Baseline est activée :

```
aws controltower enable-baseline --baseline-identifiant <AWSControlTowerBaseline ARN>
--baseline-version <BASELINE VERSION> --target-identifiant <OU ARN> --parameters
'[{ "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn", "value": "<Identity Center Enabled
Baseline ARN>" } ]'
```

Si la ligne de base de référence du centre d'identité n'est pas activée, omettez
l'*parameters*indicateur, comme suit :

```
aws controltower enable-baseline --baseline-identifiant <AWSControlTowerBaseline ARN>
--baseline-version <BASELINE VERSION> --target-identifiant <OU ARN>
```

Réenregistrer une UO

Après avoir mis à jour les paramètres de la zone d'atterrissage ou mis à jour la version de votre zone d'atterrissage, vous devez vous réinscrire OUs pour apporter les dernières modifications. Procédez comme suit pour réenregistrer une unité d'organisation par programmation, en réinitialisant la ressource associée et toutes les EnabledBaseline ressources associées. EnabledControl

Important

Si des contrôles facultatifs sont activés dans l'unité d'organisation, vous devez également appeler l'[ResetEnabledControl](#)API pour chaque contrôle facultatif activé après avoir réinitialisé la ligne de base. Cette étape garantit que les commandes optionnelles restent cohérentes avec la dernière configuration de zone d'atterrissage. Si vous ignorez cette étape, les commandes optionnelles de l'unité d'organisation risquent de ne pas refléter les dernières

modifications de la zone d'atterrissage. Si aucune commande optionnelle n'est activée, cette étape n'est pas obligatoire.

1. Obtenez l'ARN de l'unité d'organisation cible pour vous réenregistrer.

```
aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id <OU ID> --query 'OrganizationalUnit.[Arn]'
```

2. Obtenez l'ARN de la EnabledBaseline ressource pour l'unité d'organisation cible.

```
aws controltower list-enabled-baselines --query 'enabledBaselines[?targetIdentifier==`<OUARN>`].[arn]'
```

3. Réinitialisez la ligne de base activée.

```
aws controltower reset-enabled-baseline --enabled-baseline-identifiant <EnabledBaselineArn>
```

4. Si des commandes facultatives sont activées dans l'unité d'organisation, listez les commandes activées pour l'unité d'organisation et réinitialisez chacune d'elles afin qu'elles restent cohérentes avec la dernière configuration de zone d'atterrissage.

Répertoriez les commandes activées sur l'unité d'organisation cible :

```
aws controltower list-enabled-controls --target-identifiant <OU ARN>
```

Pour chaque contrôle optionnel activé renvoyé, réinitialisez-le en appelant :

```
aws controltower reset-enabled-control --enabled-control-identifiant <EnabledControlArn>
```

Pour plus d'informations, consultez [ResetEnabledControl](#) le manuel de référence des API AWS Control Tower.

Exemples d'utilisation de l'API de base

Cette section contient des exemples de paramètres d'entrée et de sortie pour la ligne de base AWS Control Tower APIs.

DisableBaseline

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [DisableBaseline](#).

DisableBaselineentrée :

```
{
  "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/AB12CD34EF56GH789"
}
```

DisableBaselinesortie :

```
{
  "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
}
```

Exemple de commande DisableBaseline CLI :

```
aws controltower disable-baseline \
  --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/AB12CD34EF56GH789 \
  --region us-west-2
```

EnableBaseline

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [EnableBaseline](#).

EnableBaselineentrée :

```
{
  "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
  "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/ou-
r9mj-4j3mzjql",
  "baselineVersion": "3.0",
  "parameters": [
    {
      "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
      "value": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTSI4W07MZ"
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

EnableBaselinesortie, renvoyant une nouvelle ressource :

```
{
  "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f",
  "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAGF7TNOHRD7ES5VV"
}
```

Exemple de commande EnableBaseline CLI :

Cet exemple montre l'activation d'une base de référence pour une AWS Organizations organisation dont la zone de landing zone a opté pour l'accès à l' AWS IAM Identity Center, géré par AWS Control Tower. Pour récupérer votre EnabledBaseline identifiant Identity Center, vous pouvez appeler l'ListEnabledBaselinesAPI en filtrant sur la base de référence Identity Center : (arn:aws:controltower:*Region*::baseline/LN25R72TTG6IGPTQ)

```
aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
LN25R72TTG6IGPTQ \
  --region us-west-2
```

La réponse affichera le EnabledBaseline détail, qui indique son identifiant.

```
{
  "enabledBaselines": [
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHXS7P6C4I453EZC",
      "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
LN25R72TTG6IGPTQ",
      "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-
aq21sw43de5/123456789012",
      "statusSummary": {
        "status": "SUCCEEDED"
      }
    }
  ]
}
```

Note

Notez la valeur ARN de la réponse et transmettez-la en tant que paramètre pour activer la ligne de base par défaut.

```
aws controltower enable-baseline \
  --baseline-identifiant arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \
  --baseline-version 3.0 \
  --target-identifiant arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aq21sw43de5/ou-po90-1k87jh65 \
  --parameters
  ' [{"key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn", "value": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EZC"} ] ' \
  --region us-west-2
```

Pour une organisation dont la zone d'atterrissage est exclue de la gestion d'IAM Identity Center par AWS Control Tower, activez la ligne de base sans le paramètre.

```
aws controltower enable-baseline \
  --baseline-identifiant arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \
  --baseline-version 3.0 \
  --target-identifiant arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aq21sw43de5/ou-po90-1k87jh65 \
  --region us-west-2
```

GetBaseline

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [GetBaseline](#).

GetBaselineentrée :

```
{
  "baselineIdentifiant": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2"
}
```

GetBaselinesortie :

```
{
  "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2",
}
```

```
"name": "AWSControlTowerBaseline",
"description": "Sets up resources and mandatory controls for member accounts within
the target OU, required for AWS Control Tower governance.",
}
```

Exemple de commande GetBaseline CLI :

```
aws controltower get-baseline \
  --baseline-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \
  --region us-west-2
```

GetBaselineOperation

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [GetBaselineOperation](#).

GetBaselineOperationentrée :

```
{
  "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
}
```

GetBaselineOperationsortie :

```
{
  "baselineOperation": {
    "operationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f",
    "operationType": "DISABLE_BASELINE",
    "status": "FAILED",
    "startTime": "2023-01-12T19:05:00Z",
    "endTime": "2023-01-12T19:45:00Z",
    "statusMessage": "Can't perform DisableBaseline on a parent target with
governed child OUs"
  }
}
```

Exemple de commande GetBaselineOperation CLI :

```
aws controltower get-baseline-operation \
  --operation-identifier 58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f \
  --region us-west-2
```

GetEnabledBaseline

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [GetEnabledBaseline](#).

GetEnabledBaselineentrée :

```
{
  "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHCR4CJTISI4W07MZ"
}
```

GetEnabledBaselinesortie :

```
{
  "enabledBaselineDetails": {
    "arn": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTISI4W07MZ",
    "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
    "baselineVersion": "3.0",
    "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/ou-
r9mj-4j3mzjq1",
    "statusSummary": {
      "status": "SUCCEEDED",
      "lastOperationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
    },
    "parameters": [
      {
        "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
        "value": "arn:aws:controltower:us-west-2:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTISI4W07MZ"
      }
    ]
  }
}
```

Exemple de commande GetEnabledBaseline CLI :

```
aws controltower get-enabled-baseline \
  --enabled-baseline-identifier arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EYC \
```

```
--region us-west-2
```

ListBaselines

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [ListBaselines](#).

ListBaselinesentrée (en utilisant des entrées optionnelles) :

```
{
  "nextToken": "AbCd1234",
  "maxResults": "4"
}
```

ListBaselines sortie :

```
{
  "baselines": [
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/4T4HA1KM010S6311",
      "name": "AuditBaseline",
      "description": "Sets up resources to monitor security and compliance of
accounts in your organization."
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/J8HX46AHS5MIKQPD",
      "name": "LogArchiveBaseline",
      "description": "Sets up a central repository for logs of API activities and
resource configurations from accounts in your organization."
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/LN25R72TTG6IGPTQ",
      "name": "IdentityCenterBaseline",
      "description": "Sets up shared resources for AWS Identity Center, which
prepares the AWSControlTowerBaseline to set up Identity Center access for accounts."
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2",
      "name": "AWSControlTowerBaseline",
      "description": "Sets up resources and mandatory controls for member
accounts within the target OU, required for AWS Control Tower governance."
    },
    {

```

```

    "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/3WPD0NA6TJ9A0MU2",
    "name": "BackupCentralVaultBaseline",
    "description": "Sets up central AWS Backup vault in your organization."
  },
  {
    "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/H6C5JFCJJ3CPU3J5",
    "name": "BackupManagerBaseline",
    "description": "Sets up delegated admin and AWS Backup Audit Manager."
  },
  {
    "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/AP09ATVPBKFRRLK",
    "name": "BackupBaseline",
    "description": "Sets up local Backup vault and attach Backup policy."
  }
]
}

```

Exemple de commande ListBaselines CLI :

```

aws controltower list-baselines \
  --region us-west-2

```

ListEnabledBaselines

L'ListEnabledBaselinesAPI possède un paramètre facultatif qui vous permet de visualiser les lignes de base telles qu'elles s'appliquent aux comptes membres d'une unité d'organisation. Les exemples suivants présentent certaines commandes CLI que vous pouvez utiliser pour afficher les lignes de base d'un compte. AWS Control Tower désigne ces lignes de base, qui sont activées sur l'unité d'organisation, mais s'appliquent à chaque compte au sein de l'unité d'organisation, sous le nom de lignes de base activées pour les enfants, car elles dérivent leur configuration de gouvernance des lignes de base appliquées sur l'unité d'organisation.

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [ListEnabledBaselines](#).

ListEnabledBaselinesentrée pour afficher les lignes de base activées pour les enfants :

```

aws controltower list-enabled-baselines --include-children

```

ListEnabledBaselines sortie pour afficher les lignes de base activées pour les enfants :

```

{

```

```

    "enabledBaselines": [
      {
        "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:666355521292:enabledbaseline/
X02UQ1PC6BB5085S5",
        "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/
AP09ATVPBKFRRLK",
        "baselineVersion": "1.0",
        "statusSummary": {
          "lastOperationIdentifier": "07d6d2b8-e357-4f96-ba00-98ea88143445",
          "status": "SUCCEEDED"
        },
        "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::666355521292:ou/o-vaex10vaey/
ou-k86y-ld9k8vpu"
      },
      {
        "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:666355521292:enabledbaseline/
XAFPKQX0JB50ZWQH",
        "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/
AP09ATVPBKFRRLK",
        "baselineVersion": "1.0",
        "parentIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:666355521292:enabledbaseline/X0IZ4G08CWB50ZW0N",
        "statusSummary": {
          "lastOperationIdentifier": "3508793e-48c8-4895-965b-3dc6abd52b6b",
          "status": "SUCCEEDED"
        },
        "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::666355521292:account/o-
vaex10vaey/183295447314"
      }
    ]

```

Note

Dans l'exemple précédent, le `parentIdentifier` champ indique la ligne de base activée de l'unité d'organisation parent pour cette ligne de base activée pour enfant.

Afficher toutes les lignes de base appliquées à une cible spécifique (unité d'organisation ou compte) :

```

aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter '{
    "targetIdentifiers": ["TARGET_ARN"]
  }'

```

```
}
```

Afficher tous ceux OUs qui ont une base de référence spécifique :

```
aws controltower list-enabled-baselines \  
  --filter '{  
    "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN"]  
  }'
```

Afficher tous les comptes OUs et ceux qui ont une base de référence spécifique :

```
aws controltower list-enabled-baselines \  
  --filter '{  
    "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN"]  
  }' \  
  --include-children
```

Afficher tous les comptes d'une unité d'organisation sur lesquels Baseline B est activé :

```
### First fetch the enabled baseline record for Baseline B on the OU  
aws controltower list-enabled-baselines \  
  --filter '{  
    "targetIdentifiers": ["OU_TARGET_ARN"],  
    "baselineIdentifiers": ["BASELINE_ARN_FOR_BASELINE_B"]  
  }'  
  
### Call ListEnabled baseline to fetch all accounts that have their parent as the  
enabled baseline record on the OU  
aws controltower list-enabled-baselines \  
  --filter '{  
    "parentIdentifiers": ["ENABLED_BASELINE_ARN_FOR_OU"]  
  }' \  
  --include-children
```

En savoir plus sur les lignes de base activées pour les enfants

- Vous pouvez utiliser l'GetEnabledBaselineAPI pour afficher des informations détaillées sur une ligne de base activée pour un enfant spécifique
- Vous pouvez utiliser l'GetBaselineOperationAPI pour visualiser une opération effectuée sur la ligne de base activée pour l'enfant

- Vous ne pouvez pas appeler directement aucune écriture APIs, telle que `EnableBaselineUpdateEnabledBaseline`, `ResetEnabledBaseline` ou `DisableBaseline`, sur une ligne de base activée pour les enfants.
- Les ressources de base activées pour les enfants peuvent être modifiées au moyen du service AWS Control Tower uniquement, par le biais d'opérations effectuées sur l'unité d'organisation parent ou via Account Factory.

Exemples d'utilisation des filtres :

`ListEnabledBaselines`entrée (aucun filtre) :

```
{
  "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
  "maxResults": 5
}
```

`ListEnabledBaselines`entrée (baselineIdentifiersfiltre uniquement) :

```
{
  "filter": {
    "baselineIdentifiers": ['arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2', 'arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/12GZU8CKZKVMS2AW']
  },
  "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
  "maxResults": 5
}
```

`ListEnabledBaselines`entrée (targetIdentifiersfiltre uniquement) :

```
{
  "filter": {
    "targetIdentifiers": ['arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-xqj7-fex1u317', 'arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-xqj7-11q6n2cf']
  },
  "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
  "maxResults": 2
}
```

ListEnabledBaselinesentrée (baselineIdentifierset targetIdentifiers filtres) :

```
{
  "filter": {
    "baselineIdentifiers": ['arn:aws:controltower:us-east-1::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2']
    "targetIdentifiers": ['arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-xqj7-fex1u317']
  },
  "nextToken": "bde7-XX0c6fXXXXXX",
  "maxResults": 5
}
```

ListEnabledBaselines sortie :

```
{
  "enabledBaselines": [
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/XAHCR4CJTSI4W07MZ",
      "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
      "baselineVersion": "3.0",
      "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-kgj0txdhpa/ou-r9mj-4j3mzjq1",
      "statusSummary": {
        "status": "SUCCEEDED",
        "lastOperationIdentifier": "58f12232-26be-4735-a3e9-dd30d90f021f"
      }
    },
    {
      "arn": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/XAJ9NKKW88AA4W9CLL",
      "baselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-east-1::baseline:17BSJV3IGJ2QSGA2",
      "baselineVersion": "4.0",
      "targetIdentifier": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-s9511vn103/ou-xqj7-fex1u317",
      "statusSummary": {
        "status": "FAILED",
        "lastOperationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"
      }
    }
  ]
}
```

```
  ],
  "nextToken": "e2bXXXXX6cab"
}
```

Exemple de CLI avec un type de filtre (baselineIdentifiersfiltre) :

```
aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-
west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2,arn:aws:controltower:us-west-2::baseline/
LN25R72TTG6IGPTQ \
  --region us-west-2
```

Exemple de CLI utilisant plusieurs filtres (baselineIdentifierset targetIdentifiers filtres) :

```
aws controltower list-enabled-baselines \
  --filter targetIdentifiers=arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-
aq21sw43de5/ou-po90-lk87jh65,baselineIdentifiers=arn:aws:controltower:us-
west-2::baseline/17BSJV3IGJ2QSGA2 \
  --region us-west-2
```

ResetEnabledBaseline

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [ResetEnabledBaseline](#).

ResetEnabledbaselineentrée :

```
{
  "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAJ9NKW88AA4W9CLL"
}
```

ResetEnabledBaselinesortie :

```
{
  "operationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"
}
```

Exemple de commande ResetEnabledBaseline CLI :

```
aws controltower reset-enabled-baseline \
```

```
--enabled-baseline-identifiant arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EYC \
--region us-west-2
```

UpdateEnabledBaseline

Pour plus d'informations sur cette opération d'API, consultez [UpdateEnabledBaseline](#).

UpdateEnabledBaselineentrée :

```
{
  "enabledBaselineIdentifier": "arn:aws:controltower:us-
east-1:123456789012:enabledbaseline/XAJ9NkW88AA4W9CLL",
  "baselineVersion": "4.0",
  "parameters": [
    {
      "key": "IdentityCenterEnabledBaselineArn",
      "value": "arn:aws:controltower:us-east-1:123456789012:enabledbaseline/
XAHCR4CJTISI4W07MZ"
    }
  ]
}
```

UpdateEnabledBaselinesortie :

```
{
  "operationIdentifier": "81e02df1-2b4d-48f0-838f-3833b93dcdc0"
}
```

Exemple de commande UpdateEnabledBaseline CLI :

```
aws controltower update-enabled-baseline \
  --enabled-baseline-identifiant arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EYC \
  --baseline-version 4.0
  --parameters
  '[{"key":"IdentityCenterEnabledBaselineArn","value":"arn:aws:controltower:us-
west-2:123456789012:enabledbaseline/XAHXS7P6C4I453EYC"}]' \
  --region us-west-2
```

Informations supplémentaires et liens

Cette rubrique inclut des liens vers des articles de blog pertinents, de la documentation technique et des informations connexes qui peuvent vous aider dans votre travail avec AWS Control Tower. Les sources présentent certains cas d'utilisation courants et les meilleures pratiques relatives aux fonctionnalités d'AWS Control Tower, ainsi que certaines améliorations supplémentaires.

Tutoriels et ateliers

- [Laboratoire AWS Control Tower](#) : ces ateliers fournissent une vue d'ensemble détaillée des tâches courantes liées à AWS Control Tower.
- Sur le tableau de bord d'AWS Control Tower, choisissez Get custom guidance si vous avez un cas d'utilisation en tête mais que vous ne savez pas par où commencer.
- Consultez cette [YouTube playlist AWS Cloud Operations](#) et recherchez dans AWS Control Tower des vidéos expliquant comment utiliser les fonctionnalités d'AWS Control Tower.

Réseaux

Configurez des modèles répétables et gérables pour les réseaux dans AWS. Apprenez-en davantage sur la conception, l'automatisation et les appareils couramment utilisés par les clients.

- [AWS Architecture VPC de démarrage rapide](#) : ce guide de démarrage rapide fournit une base réseau basée sur les AWS meilleures pratiques pour votre infrastructure AWS cloud. Il crée un AWS Virtual Private Network environnement avec des sous-réseaux publics et privés dans lequel vous pouvez lancer AWS des services et d'autres ressources.
- [Le libre-service VPCs dans AWS Control Tower à l'aide d'AWS Service Catalog](#) — Ce billet de blog décrit comment configurer Account Factory afin de pouvoir approvisionner des comptes personnalisés VPCs.
- [Implémentation du Serverless Transit Network Orchestrator \(STNO\) dans AWS Control Tower](#) — Ce billet de blog explique comment automatiser l'accès à la connectivité réseau entre les comptes. Ce blog est destiné aux administrateurs d'AWS Control Tower ou aux personnes chargées de gérer les réseaux au sein de leur AWS environnement.

Sécurité, identité et journalisation

Élargissez votre niveau de sécurité, intégrez des fournisseurs d'identité externes ou existants et centralisez les systèmes de journalisation.

Sécurité

- [Automatisation des AWS Security Hub CSPM alertes avec les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower](#) — Ce billet de blog explique comment automatiser l'activation et la configuration du Security Hub CSPM dans un environnement multi-comptes AWS Control Tower sur des comptes existants et nouveaux.
- [Activation Gestion des identités et des accès AWS](#) : ce billet de blog explique comment améliorer la visibilité de votre organisation en matière de sécurité en activant et en centralisant les résultats d'IAM Access Analyzer.
- [AWS Systems Manager Parameter Store](#) fournit un stockage hiérarchique sécurisé pour la gestion des données de configuration et la gestion des secrets. Vous pouvez l'utiliser pour partager des informations de configuration dans un emplacement sécurisé, à l'usage d'AWS Systems Manager et d'AWS CloudFormation. Par exemple, vous pouvez stocker une liste des régions dans lesquelles vous souhaitez déployer des packs de conformité.

Identité

- [Associez l'identité utilisateur d'Azure AD à AWS des comptes et à des applications pour l'authentification unique](#) — Ce billet de blog explique comment utiliser Azure AD avec IAM Identity Center et AWS Control Tower.
- [Gérez l'accès à AWS de manière centralisée pour les utilisateurs d'Okta avec AWS IAM Identity Center](#) — Ce billet de blog explique comment utiliser Okta avec IAM Identity Center et AWS Control Tower.

Journalisation

- [AWS Solution de journalisation centralisée](#) — Cet article décrit la solution de journalisation centralisée qui permet aux entreprises de collecter, d'analyser et d'afficher les journaux sur AWS plusieurs comptes et AWS régions.
- Pour plus d'informations sur l'affichage de vos AWS Config ressources, consultez le tableau de [bord Config Resource Compliance](#).

Déploiement des ressources et gestion des charges de travail

Déployez et gérez les ressources et les charges de travail.

- [Intégration de la bibliothèque Getting Started](#) — Ce billet de blog décrit les portefeuilles Getting Started que vous pouvez utiliser.
- [Déploiement continu de Cloud Custodian sur AWS Control Tower](#)

Travailler avec des organisations et des comptes existants

Travaillez avec des AWS organisations et des comptes existants.

- [Création d'un compte](#) : cette rubrique du guide de l'utilisateur explique comment inscrire un AWS compte existant dans AWS Control Tower.
- [Créez un compte dans le cadre d'AWS Control Tower](#) — Ce billet de blog explique comment déployer AWS Control Tower dans vos AWS organisations existantes.
- [Étendez la gouvernance d'AWS Control Tower à l'aide des packs de conformité AWS Config](#) — Ce billet de blog explique comment déployer des packs de AWS Config conformité pour aider à intégrer les comptes et les organisations existants à la gouvernance par AWS Control Tower.
- [Comment détecter et atténuer les violations de garde-corps avec AWS Control Tower](#) — Ce billet de blog explique comment ajouter des contrôles et comment s'abonner aux notifications SNS afin d'être averti par e-mail des violations de conformité aux contrôles.

Automatisation et intégration

Automatisez la création de comptes et intégrez les événements du cycle de vie à AWS Control Tower.

- [Événements du cycle](#) de vie — Ce billet de blog explique comment utiliser les événements du cycle de vie avec AWS Control Tower.
- [Automatiser la création de comptes](#) — Ce billet de blog explique comment configurer la création automatique de comptes dans AWS Control Tower.
- [Automatisation des journaux de flux Amazon VPC](#) — Ce billet de blog explique comment automatiser et centraliser les journaux de flux Amazon VPC dans un environnement multi-comptes.

- [Automatisez le balisage des VPC avec les événements du cycle de vie d'AWS Control Tower](#) — Ce billet de blog explique comment automatiser le balisage des ressources VPCs, au moyen d'événements du cycle de vie dans AWS Control Tower.
- [Gestion automatisée des comptes](#) : ce billet de blog explique comment automatiser les tâches de gestion des comptes une fois votre environnement AWS Control Tower configuré.

Migration des charges de travail

Utilisez d'autres AWS services avec AWS Control Tower pour faciliter la migration de la charge de travail.

- [CloudEndure migration](#) — Ce billet de blog explique comment combiner CloudEndure d'autres AWS services avec AWS Control Tower pour faciliter la migration des charges de travail.

Services AWS connexes

AWS Control Tower agit comme une couche d'orchestration pour AWS Organizations. Par conséquent, grâce à la console AWS Organizations APIs, vous avez accès à plus de 20 autres services AWS qui fonctionnent avec AWS Control Tower. Ces services supplémentaires ne sont pas accessibles directement via la console AWS Control Tower.

- Pour obtenir la liste complète des services mis à la disposition d'AWS Control Tower par le biais d'AWS Organizations, consultez les [services AWS que vous pouvez utiliser avec AWS Organizations](#).
- Pour activer les fonctionnalités multi-comptes pour ces services AWS connexes, vous devez activer l'accès sécurisé. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation d'AWS Organizations avec d'autres services AWS](#).

Note

N'oubliez pas que AWS IAM Identity Center et IAM AWS CloudTrail sont configurés pour vous dans AWS Control Tower et qu'ils sont entièrement intégrés. AWS Config Il n'est pas nécessaire de modifier vos paramètres d'accès sécurisé ou d'administration déléguée pour ces services.

- Certains AWS services disponibles via AWS Organizations peuvent utiliser l'administration déléguée, notamment AWS Systems Manager et AWS Firewall Manager. Pour plus d'informations, consultez [Configuration d'un administrateur délégué](#) et [Activation d'un compte d'administrateur délégué pour Firewall Manager](#). Regardez également cette vidéo intitulée [Configurer des groupes de sécurité avec AWS Firewall Manager](#).

AWS Marketplace solutions

Découvrez les solutions de AWS Marketplace.

- [AWS Control Tower Marketplace](#) : AWS Marketplace propose une large gamme de solutions pour AWS Control Tower afin de vous aider à intégrer des logiciels tiers. Ces solutions aident à résoudre les principaux cas d'utilisation de l'infrastructure et des opérations, notamment la gestion des identités, la sécurité d'un environnement multi-comptes, la mise en réseau centralisée, le renseignement opérationnel et la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).

Notes de mise à jour d'AWS Control Tower

Les sections suivantes présentent des informations détaillées sur les versions d'AWS Control Tower, depuis le lancement du service. Certaines versions nécessitent une mise à jour pour une zone de landing zone AWS Control Tower, tandis que d'autres versions sont automatiquement intégrées au service.

Les fonctionnalités et les versions sont répertoriées par ordre chronologique inverse (les plus récentes en premier) en fonction de la date à laquelle elles ont été officiellement annoncées au public.

Rubriques

- [Janvier 2026 - Présent](#)
- [janvier 2025 - décembre 2025](#)
- [janvier - décembre 2024](#)
- [janvier - décembre 2023](#)
- [janvier - décembre 2022](#)
- [janvier - décembre 2021](#)
- [janvier - décembre 2020](#)
- [juin - décembre 2019](#)

Janvier 2026 - Présent

Depuis janvier 2026, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

- [AWS Control Tower est disponible dans le cloud souverain européen](#)

AWS Control Tower est disponible dans le cloud souverain européen

13 janvier 2026

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est désormais disponible dans le cloud souverain européen. Pour plus d'informations sur AWS Control Tower dans le cloud souverain européen, consultez le [guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower pour le cloud souverain européen](#).

janvier 2025 - décembre 2025

Depuis janvier 2025, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

- [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 4.0](#)
- [AWS Control Tower ajoute 279 AWS Config contrôles supplémentaires à Control Catalog](#)
- [AWS Control Tower est disponible dans la région Asie-Pacifique \(Nouvelle Zélande\)](#)
- [AWS Control Tower prend en charge l'inscription automatique à un compte](#)
- [AWS Control Tower met à jour sa version de Python](#)
- [AWS Control Tower prend en charge les IPv6 adresses](#)
- [AWS Control Tower réduit la dérive](#)

[Account Factory pour Terraform version 1.15.0 est disponible](#)

- [Contrôles mis à jour avec les types d'instances Nitro](#)
- [AWS Control Tower est disponible dans la région Asie-Pacifique \(Taipei\)](#)
- [AWS Control Tower prend en charge PrivateLink](#)
- [Support pour des cadres industriels supplémentaires, des métadonnées mises à jour](#)
- [Contrôles liés aux services AWS Config](#)
- [La vue de la console des commandes activées offre une visibilité centralisée](#)
- [the section called “Account Factory for Terraform \(AFT\) prend en charge les nouvelles configurations lors du déploiement”](#)
- [AWS Control Tower introduit des rapports au niveau du compte à titre de référence APIs](#)
- [the section called “AWS Control Tower est disponible dans les régions AWS Asie-Pacifique \(Thaïlande\) et Mexique \(centre\)”](#)
- [AWS Config Commandes supplémentaires disponibles](#)
- [Désenregistrer et supprimer des actions pour OUs](#)
- [the section called “Control Catalog prend en charge les IPv6 adresses”](#)

Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 4.0

17 novembre 2025

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 4.0. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#)).

La zone de landing zone 4.0 d'AWS Control Tower est une mise à jour majeure qui introduit une expérience flexible basée uniquement sur Controls, permettant aux clients de personnaliser la manière dont ils implémentent et gèrent leur environnement multi-comptes AWS. Cette version modifie de manière significative la manière dont AWS Control Tower s'intègre aux services AWS et gère les ressources organisationnelles. Pour plus d'informations sur les principaux changements, voir [Guide de migration vers Landing Zone v4.0](#).

Principales modifications et fonctionnalités

- **Intégrations de services en option** : la landing zone 4.0 vous permet de choisir les intégrations de services à activer dans votre environnement. La désactivation d'une intégration nettoiera les ressources déployées par AWS Control Tower spécifiques à cette intégration dans les comptes gérés et les comptes centraux d'intégration des services. Vous pouvez désormais activer ou désactiver les intégrations de services de manière sélective :
 - AWS Config
 - AWS CloudTrail
 - Rôles de sécurité
 - AWS Backup

Important : si vous souhaitez désactiver l'intégration d'AWS Config, vous devez également désactiver les intégrations Security Roles, IAM Identity Center et AWS Backup.

- **Des ressources dédiées au lieu d'utiliser des ressources partagées** : la landing zone 4.0 crée désormais des ressources dédiées pour les services clés. Cette séparation permet une meilleure isolation des ressources et un contrôle plus précis des ressources spécifiques aux services :
 - Compartiments S3 séparés pour AWS Config
 - Compartiments S3 séparés pour AWS CloudTrail
 - Rubriques SNS individuelles pour chaque service
- **Structure organisationnelle flexible** : la landing zone 4.0 supprime les anciennes exigences en matière de structure organisationnelle :
 - Vous n'êtes plus obligé d'utiliser une unité d'organisation de sécurité
 - Vous pouvez définir votre propre structure organisationnelle

- La seule exigence est que tous les comptes du hub soient dans la même unité d'organisation
- Expérience de contrôle dédiée - Vous pouvez désormais créer une configuration de zone d'atterrissage minimale comprenant :
 - Intégration de base avec AWS Organizations
 - Possibilité d'activer les commandes sans activer la `AWSControlTowerBaseline` ligne de base
 - Configurations de gouvernance personnalisées en fonction de vos besoins
- AWS Config Changes - Landing Zone 4.0 apporte plusieurs améliorations à la mise en œuvre de l'intégration d'AWS Config :
 - Une nouvelle base de référence Config Spoke spécialement conçue pour les contrôles de détection
 - Agrégateur de configuration lié au service (SLCA) dans le compte Config hub
 - Remplacement des organisations et des agrégateurs de comptes traditionnels
- Manifeste facultatif :
 - Le champ du manifeste est désormais facultatif, ce qui vous permet de :
 - Créez des zones d'atterrissage sans aucune intégration de services
 - Plus de flexibilité lors de la configuration initiale
 - Options de déploiement personnalisées

AWS Control Tower ajoute 279 AWS Config contrôles supplémentaires à Control Catalog

14 novembre 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

L'AWS Control Tower inclut désormais 279 AWS Config contrôles supplémentaires dans le cadre du Control Catalog. Vous pouvez consulter les commandes dans la console AWS Control Tower et via le APIs.

Certains contrôles ont des relations avec d'autres contrôles. Ces relations sont également exprimées dans la console AWS Control Tower et dans le APIs. Les types de relations incluent les relations complémentaires, mutuellement exclusives et alternatives.

AWS Control Tower est disponible dans la région Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande)

28 octobre 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande).

Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [tableau des AWS régions](#).

AWS Control Tower prend en charge l'inscription automatique à un compte

15 octobre 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Pour les clients utilisant la version 3.1 ou une version ultérieure de la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower, AWS Control Tower autorise désormais l'inscription automatique des comptes dans cette zone OUs. Si vous optez pour l'inscription automatique des comptes, AWS Control Tower applique les ressources et les contrôles de base activés par une unité d'organisation à un compte lorsque vous le déplacez vers une nouvelle unité d'organisation. Les contrôles et les lignes de base de l'unité d'organisation précédente sont supprimés. Dans la plupart des cas, aucune dérive n'est créée par cette action.

Pour activer l'inscription automatique : vous pouvez sélectionner l'inscription automatique des comptes sur la page des paramètres de la zone de destination de la console AWS Control Tower, ou en appelant l'AWS Control Tower `CreateLandingZone` ou en `UpdateLandingZone` APIs définissant la valeur du `RemediationType` paramètre sur `Inheritance Drift`.

Pour appliquer l'inscription automatique : après avoir sélectionné cette option sur votre page de paramètres, vous pouvez déplacer un compte via la AWS Organizations console, l'AWS Organizations `MoveAccountAPI` ou la console AWS Control Tower.

Pour désinscrire un compte par inscription automatique : si vous déplacez un compte en dehors d'une unité d'organisation enregistrée, AWS Control Tower supprime automatiquement toutes les ressources et tous les contrôles de base déployés.

Pour plus d'informations sur l'inscription automatique, consultez [Configurez éventuellement l'inscription automatique pour les comptes](#).

Cette version inclut également une mise à jour d'une stratégie gérée et une nouvelle stratégie gérée. Nous l'avons mis à jour [AWS ControlTowerServiceRolePolicy](#) et ajouté le nouveau [AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy](#).

Nous avons mis à jour l'AWS Control Tower CreateLandingZone et UpdateLandingZone APIs en avons ajouté une nouvelleRemediationType, appeléeInheritance Drift.

AWS Control Tower met à jour sa version de Python

3 septembre 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

La version 3.9 de Python est obsolète. AWS Control Tower a mis à jour les versions de Python dans vos environnements AWS Control Tower. Aucune action n'est requise et cette mise à jour n'affecte pas vos charges de travail existantes.

AWS Control Tower réduit la dérive

20 août 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a mis à jour la fonctionnalité de dérive des politiques de contrôle des services (SCP). Avec cette version, deux types de dérive en matière de gouvernance sont gérés directement par AWS Control Tower et ne provoquent plus de dérive dans votre environnement.

Suppression de deux types de dérive en matière de gouvernance

- SCP rattaché à une unité d'organisation gérée — Ce type de dérive s'est produit lorsqu'un SCP de contrôle était rattaché à une autre unité d'organisation. Ce problème était particulièrement fréquent lorsque vous effectuiez une mise à jour OUs depuis l'extérieur de la console AWS Control Tower.
- SCP attaché au compte du membre : ce type de dérive se produisait généralement lorsqu'un SCP pour un contrôle était associé à un compte externe à la console AWS Control Tower.

Pour plus d'informations sur la dérive, consultez la section [Détecer et résoudre la dérive dans AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower prend en charge les IPv6 adresses

18 août 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

L'API AWS Control Tower prend désormais en charge les adresses du protocole Internet version 6 (IPv6) via nos nouveaux points de terminaison à double pile. Les endpoints existants pris en charge IPv4 restent disponibles à des fins de rétrocompatibilité. Les nouveaux domaines à double pile sont disponibles soit [sur Internet](#), soit [depuis un Amazon Virtual Private Cloud \(VPC\) à l'aide de. AWS PrivateLink](#)

Account Factory pour Terraform version 1.15.0 est disponible

28 juillet 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

La version 1.15.0 d'AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) est disponible. Pour plus d'informations, consultez [le GitHub référentiel AFT](#).

Contrôles mis à jour avec les types d'instances Nitro

24 juillet 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a mis à jour les huit contrôles proactifs du Control Catalog (anciennement appelé Control Library) qui appliquent les types d'instances Amazon EC2. Cette mise à jour vous permet d'instancier de nouveaux types d'instances Nitro et supprime certains types d'instances obsolètes de la série U.

Contrôles mis à jour

- [CT.AUTOSCALING.PR.10](#)
- [CT.AUTOSCALING.PR.11](#)
- [CT.EC2.PR.15](#)
- [CT.EC2.PR.16](#)
- [CT.EC2.PR.17](#)
- [CT.EC2.PR.18](#)
- [CT.EC2.PR.19](#)
- [CT.EC2.PR.20](#)

Nouveaux types d'instances disponibles

- c8gd
- c8gn
- i7i
- m8gd
- p6-b200
- r8gd

Types d'instances supprimés

- u-12tb1
- u-18tb1
- u-24tb1
- u-9tb1

Les contrôles mis à jour sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower est disponible dans la région Asie-Pacifique (Taipei)

23 juillet 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est désormais disponible dans la région Asie-Pacifique (Taipei) :

Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [tableau des AWS régions](#).

AWS Control Tower prend en charge PrivateLink

30 juin 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge [AWS PrivateLink](#). Vous pouvez appeler AWS Control Tower et Control Catalog APIs depuis votre Amazon Virtual Private Cloud (VPC) sans passer par l'Internet public. AWS PrivateLink fournit une connectivité privée entre les clouds privés virtuels (VPCs), les services et ressources pris en charge et vos réseaux sur site. AWS PrivateLink le support pour AWS Control Tower est disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible.

Support pour des cadres industriels supplémentaires, des métadonnées mises à jour

12 juin 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Avec cette version, AWS Control Tower s'étend pour inclure la prise en charge de 10 frameworks industriels. Pour une liste des frameworks, voir [Frameworks pris en charge](#).

Par exemple, vous pouvez commencer en accédant à la page Control Catalog de la console AWS Control Tower et en recherchant un framework, tel que PCI-DSS-v4.0, pour afficher tous les contrôles liés à ce framework. Vous pouvez également examiner les contrôles et les frameworks par programmation, en appelant la nouvelle [ListControlMappingsAPI](#).

Les définitions des métadonnées associées aux contrôles sont en train de changer afin de mieux prendre en charge ces cadres industriels supplémentaires. Les modifications apportées aux métadonnées peuvent affecter la façon dont vous évaluez les contrôles à activer. Par exemple, les valeurs des métadonnées NIST, PCI et CIS peuvent avoir changé. Nous vous recommandons de consulter les mappages des contrôles activés sur la page Détails des contrôles de la console.

Dans la console et dans l'API, nous avons introduit 3 nouveaux champs de métadonnées. Collectivement, ces champs décrivent une hiérarchie qui vous aide à comprendre comment classer et activer les contrôles. Les champs sont les suivants : domaine, objectif et [contrôle commun](#). Nous avons redéfini nos [objectifs de contrôle](#) afin de mieux les aligner sur l'éventail plus large des cadres industriels disponibles. Pour plus d'informations sur cette hiérarchie, voir [Vue d'ensemble de l'ontologie](#).

- Ces modifications de métadonnées sont reflétées dans la console AWS Control Tower, et l'expérience de la console est cohérente entre l'AWS Control Tower et AWS Config les consoles.
- Pour consulter les informations de contrôle dans la console AWS Control Tower, vous devez ajouter des `controlcatalog` autorisations supplémentaires à vos politiques IAM. Pour plus

d'informations, consultez la section [Autorisations requises pour utiliser la console AWS Control Tower](#).

- Chaque contrôle possède désormais un nouveau champ appelé `GovernedResources`, qui indique les types de ressources régis par le contrôle. Dans certains cas, ce champ indique le préfixe de service pour les ressources, tandis que dans d'autres cas, il peut être vide. Pour plus d'informations, consultez [GetControl](#) et [ListControls](#).

Dans cette version, nous avons renommé la bibliothèque de contrôles en Control Catalog, par souci de cohérence avec les autres terminologies.

Contrôles liés aux services AWS Config

12 juin 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower annonce la prise en charge des contrôles de détection de la tour de contrôle AWS Control Tower qui seront déployés sous forme de règles liées à un service AWS Config .

Avec cette version, AWS Control Tower déploie désormais les règles de configuration liées au service directement dans vos comptes inscrits, remplaçant ainsi la méthode de déploiement précédente par des stack sets AWS CloudFormation . Cette modification améliore considérablement la vitesse de déploiement. En outre, ces règles de configuration liées au service contribuent à garantir une gouvernance cohérente de vos ressources, car elles empêchent les dérives de configuration involontaires qui pourraient être causées par des modifications manuelles des ensembles de CloudFormation piles ou des règles de configuration.

À l'avenir, tous les contrôles AWS Control Tower mis en œuvre par AWS Config des règles seront déployés à l'aide de ce mécanisme, qui appelle directement le AWS Config APIs.

Important

Avant d'adopter des règles de configuration liées à un service, passez en revue les personnalisations existantes, telles que les corrections, que vous avez apportées aux règles de configuration en dehors d'AWS Control Tower, car ces personnalisations seront supprimées au cours de la transition. Ils AWS Config APIs ne prennent pas en charge l'ajout de configurations de correction pour les règles liées aux services AWS Config . Consultez [PutRemediationConfigurations](#).

Détails et mesures requises

- Lorsque vous mettez à jour ou réinitialisez votre zone de landing zone, AWS Control Tower met à jour les contrôles obligatoires qui régissent l'unité d'organisation de sécurité. Pour terminer la mise à niveau, vous devez également réinitialiser chacune des commandes de détection mises en œuvre avec des AWS Config règles, ou réenregistrer l'unité d'organisation.
- Le champ d'application complet de cette mise à niveau s'applique à vous si la version de votre zone de landing zone AWS Control Tower est 3.2 ou supérieure. Lorsque vous appliquez cette mise à jour, vos AWS Config règles existantes sont modifiées pour devenir des règles de configuration gérées par le service, ainsi que la nouvelle méthode de déploiement.
- Si votre zone de landing zone est en version 3.1 ou inférieure, toutes les nouvelles règles de configuration seront déployées avec la nouvelle méthode, et non plus avec les Stack Sets. Vos règles de configuration existantes ne sont PAS mises à jour pour devenir des règles de configuration gérées par le service. Ils resteront du type standard.
- Vous pouvez identifier les règles de configuration liées à un service par leur ARN de ressource, qui a la forme suivante :

```
arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/controltower.*/*
```

La fonctionnalité prévue des contrôles, lorsqu'ils sont mis en œuvre par des AWS Config règles liées aux services, n'a pas changé. Les règles de configuration détectives liées aux services d'AWS Control Tower permettent d'identifier les ressources non conformes au sein de vos comptes, telles que les violations des politiques, et de fournir des alertes via le tableau de bord. Pour maintenir la cohérence, empêcher toute dérive de configuration et simplifier votre expérience utilisateur globale, ces règles ne peuvent désormais être modifiées que par le biais d'AWS Control Tower.

Dans le cadre de cette version, nous avons ajouté quatre nouvelles autorisations à la politique relative au rôle lié au service (SLR) [AWSServiceRoleForAWSControlTower](#), afin que vous puissiez activer et désactiver les AWS Config règles liées au service pour vos comptes inscrits.

```
config:DescribeConfigRules
config:TagResource
config:PutConfigRule
config>DeleteConfigRule
```

La vue de la console des commandes activées offre une visibilité centralisée

21 mai 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a ajouté une nouvelle page dans la console qui affiche toutes vos commandes activées dans une vue unique et centralisée. Auparavant, les contrôles n'étaient visibles qu'avec le compte ou l'unité d'organisation sur lesquels ils étaient activés. La vue consolidée vous permet d'identifier plus facilement les lacunes dans votre gouvernance des contrôles, à grande échelle.

Sur la page Contrôles activés, vous pouvez filtrer les contrôles en fonction de leur comportement : Preventive, Detective ou Proactive. Vous pouvez également filtrer en fonction de l'implémentation du contrôle, telle que le SCP. Pour chaque contrôle, vous pouvez voir combien d'entre eux OUs ont ce contrôle activé.

Pour voir la page Contrôles activés, accédez à la section Contrôles de la console AWS Control Tower.

Account Factory for Terraform (AFT) prend en charge les nouvelles configurations lors du déploiement

13 mai 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Le framework de personnalisation des comptes AWS Control Tower, Account Factory for Terraform (AFT), prend désormais en charge trois configurations facultatives supplémentaires au moment du déploiement. Vous pouvez déployer AFT dans un cloud privé virtuel (VPC) personnalisé, spécifier le nom du projet Terraform pour votre déploiement AFT et étiqueter les ressources créées par AFT.

Pour plus d'informations, consultez [Deploy AWS Control Tower Account Factory for Terraform \(AFT\)](#).

AWS Control Tower introduit des rapports au niveau du compte à titre de référence APIs

12 mai 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Vous pouvez désormais consulter les statuts de dérive et d'inscription des comptes de manière programmatique pour vos comptes gérés, en appelant la ligne de base APIs. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez identifier les cas où les configurations de base du compte et de l'unité d'organisation sont dérivées ou désynchronisées. Pour afficher l'état de dérive par programmation, vous pouvez appeler l'[ListEnabledBaselines](#) API correspondant à vos lignes de base activées. Pour afficher les statuts de comptes individuels par programmation à l'aide de l'[ListEnabledBaselines](#) API, utilisez le drapeau `includeChildren`. Vous pouvez filtrer en fonction de ces statuts et ne voir que les comptes OUs qui nécessitent votre attention.

Il [AWS ControlTowerBaseline](#) définit les meilleures pratiques en matière de configurations, de contrôles et de ressources nécessaires à la gouvernance. Lorsque vous activez cette base de référence sur une unité organisationnelle (UO), les comptes des membres de l'UO sont automatiquement inscrits dans AWS Control Tower. La base de référence d'AWS Control Tower APIs inclut le CloudFormation support, qui vous permet de créer des automatisations qui gèrent vos comptes OUs et vos comptes à l'aide de l'infrastructure en tant que code (IaC).

Pour en savoir plus à ce sujet APIs, consultez les [lignes de base](#) du guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower. Les fonctionnalités de reporting de base APIs et récemment lancées concernant le drift et le statut d'inscription des comptes sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower est disponible dans les régions AWS Asie-Pacifique (Thaïlande) et Mexique (centre)

9 mai 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est désormais disponible dans les AWS régions suivantes :

- Asie-Pacifique (Thaïlande)
- Mexique (Centre)

Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [tableau des AWS régions](#).

AWS Config Commandes supplémentaires disponibles

11 avril 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge 223 AWS Config règles gérées supplémentaires pour différents cas d'utilisation, tels que la sécurité, le coût, la durabilité et les opérations. Avec ce lancement, vous pouvez désormais utiliser AWS Control Tower pour rechercher et découvrir les AWS Config règles dont vous avez besoin pour régir votre environnement multi-comptes, puis activer et gérer les contrôles directement depuis AWS Control Tower.

Pour démarrer depuis la console AWS Control Tower, accédez au catalogue de contrôles et recherchez les contrôles à l'aide du filtre d'implémentation AWS Config. Vous pouvez activer les commandes directement depuis la console AWS Control Tower.

Pour plus de détails, consultez la section [AWS Config Contrôles intégrés disponibles dans AWS Control Tower](#).

Avec ce lancement, nous avons mis à jour le `ListControls` et `GetControl` APIs pour prendre en charge trois nouveaux champs : `CreateTimeSévérité` et `Implémentation`, que vous pouvez utiliser lorsque vous recherchez un contrôle dans Control Catalog. Par exemple, vous pouvez désormais rechercher par programmation des AWS Config règles de sévérité élevées créées après votre dernière évaluation.

Vous pouvez rechercher les nouvelles AWS Config règles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour déployer une règle, consultez la liste des règles prises en charge Régions AWS pour cette règle afin de savoir où elle peut être activée.

Désenregistrer et supprimer des actions pour OUs

8 avril 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge des actions de console distinctes pour désenregistrer une unité d'organisation et pour supprimer une unité d'organisation. Vous devez désenregistrer l'OU avant de la supprimer. Vous pouvez supprimer une unité d'organisation d'AWS Control Tower en la désenregistrant.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Supprimer une UO](#).

Control Catalog prend en charge les IPv6 adresses

2 avril 2025

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

L'API AWS Control Catalog prend désormais en charge les adresses du protocole Internet version 6 (IPv6) via nos nouveaux points de terminaison à double pile. Les points de terminaison existants pris en charge par le Control Catalog IPv4 restent disponibles à des fins de rétrocompatibilité. Les nouveaux domaines à double pile sont disponibles soit [sur Internet](#), soit [depuis un Amazon Virtual Private Cloud \(VPC\) à l'aide de. AWS PrivateLink](#)

janvier - décembre 2024

En 2024, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

- [AWS Control Tower CfCT prend en charge GitHub et RCPs](#)
- [AWS Control Tower ajoute des contrôles préventifs avec des politiques déclaratives](#)
- [AWS Control Tower ajoute des options de plan de sauvegarde prescriptives](#)
- [AWS Control Tower intègre AWS Config des commandes](#)
- [AWS Control Tower améliore la gestion des crochets et ajoute des régions de contrôle proactives](#)
- [AWS Control Tower lance des politiques de contrôle des ressources gérées](#)
- [AWS Control Tower signale une dérive des politiques de contrôle](#)
- [Nouvelle ResetEnabledControl API](#)
- [GetControlAPI de mise à jour du catalogue de contrôle](#)
- [AWS Control Tower AFT prend en charge GitLab](#)
- [AWS Control Tower est disponible dans la région AWS Asie-Pacifique \(Malaisie\)](#)
- [AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 1 000 comptes par unité d'organisation](#)
- [AWS Control Tower ajoute la sélection des versions de la zone d'atterrissage](#)
- [API de contrôle descriptive disponible, accès étendu aux régions et aux contrôles](#)
- [AWS Control Tower prend en charge l'AFT et le CfCT dans les régions optionnelles](#)
- [AWS Control Tower ajoute l'ListLandingZoneOperationsAPI](#)
- [AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 100 opérations de contrôle simultanées](#)

- [AWS Control Tower disponible dans l'ouest AWS du Canada \(Calgary\)](#)
- [AWS Control Tower prend en charge les ajustements de quotas en libre-service](#)
- [AWS Control Tower publie le guide de référence sur les contrôles](#)
- [AWS Control Tower met à jour et renomme deux contrôles proactifs](#)
- [Les contrôles obsolètes ne sont plus disponibles](#)
- [AWS Control Tower prend en charge le balisage des `EnabledControl` ressources dans `CloudFormation`](#)
- [AWS Control Tower prend en charge l'enregistrement et APIs la configuration des unités d'organisation avec des lignes de base](#)

AWS Control Tower CfCT prend en charge GitHub et RCPs

9 décembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge GitHub TM™ en tant qu'option pour un système de contrôle de version (VCS) tiers et une source de configuration pour les personnalisations pour AWS Control Tower (CFCT). Pour plus d'informations, consultez [Configurer en GitHub tant que source de configuration](#).

AWS Control Tower prend désormais en charge les politiques de contrôle des ressources (RCPs) pour les personnalisations d'AWS Control Tower (CFCT). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Guide de personnalisation du CfCT](#).

AWS Control Tower ajoute des contrôles préventifs avec des politiques déclaratives

1er décembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge les contrôles préventifs mis en œuvre par des politiques déclaratives issues de AWS Organizations. Les politiques déclaratives sont appliquées directement au niveau du service. Cette approche garantit que la configuration spécifiée est appliquée, même lorsque de nouvelles fonctionnalités APIs sont introduites par le service. Pour plus d'informations, voir [Contrôles mis en œuvre avec des politiques déclaratives](#).

AWS Control Tower ajoute des options de plan de sauvegarde prescriptives

25 novembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge les AWS Backup plans prescriptifs qui vous permettent d'intégrer un flux de travail de sauvegarde et de restauration des données directement dans votre zone de landing zone. Le plan de sauvegarde inclut des règles prédéfinies, telles que les jours de rétention, la fréquence des sauvegardes et la période pendant laquelle la sauvegarde a lieu. Ces règles définissent comment sauvegarder vos AWS ressources sur tous les comptes de membres que vous gérez. Lorsque vous appliquez un plan de sauvegarde à la zone de landing zone, AWS Control Tower s'assure que le plan est cohérent pour tous les comptes membres et qu'il est conforme aux recommandations de bonnes pratiques de AWS Backup.

Pour plus d'informations, consultez [AWS Backup et AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower intègre AWS Config des commandes

21 novembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a intégré certaines AWS Config commandes afin qu'elles puissent être visualisées et gérées par AWS Control Tower.

Pour plus d'informations, consultez [AWS Config Contrôles intégrés disponibles dans AWS Control Tower](#)

AWS Control Tower améliore la gestion des crochets et ajoute des régions de contrôle proactives

20 novembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Avec cette version, vous pouvez utiliser la pleine capacité des CloudFormation hooks, sans aucune restriction de la part d'AWS Control Tower. Des contrôles proactifs sont également disponibles dans la région de l'Ouest du Canada (Calgary) et dans la région Asie-Pacifique (Malaisie).

Auparavant, tous les CloudFormation hooks de votre environnement devaient être protégés par le contrôle CT.CLOUDFORMATION.PR.1, afin que seule AWS Control Tower puisse les modifier.

Avec cette version, vous pouvez déployer CloudFormation des hooks et modifier ces hooks sans les restrictions précédemment requises par le service AWS Control Tower.

Si vous déployez actuellement des contrôles proactifs, vous pouvez passer à cette fonctionnalité d'accrochage améliorée. Pour réinitialiser tous les contrôles proactifs d'une unité d'organisation, réinitialisez tous les contrôles proactifs actifs sur cette unité d'organisation. Vous pouvez effectuer la réinitialisation en appelant l'`ResetEnabledControlAPI` ou en mettant à jour le contrôle depuis la console à l'aide de la fonctionnalité de réinitialisation. Lorsque vous terminez cette tâche de réinitialisation pour tout contrôle proactif, AWS Control Tower déplace tous les points de contrôle proactifs de l'unité d'organisation vers la nouvelle fonctionnalité. Répétez ce processus pour chaque unité d'organisation qui déploie des contrôles proactifs.

Après avoir réinitialisé un contrôle proactif, supprimez le contrôle `CT.CLOUDFORMATION.PR.1` de votre AWS Control Tower OUs, sauf si vous l'avez activé dans un autre but. Si vous ne désactivez pas le contrôle `CT.CLOUDFORMATION.PR.1`, vous ne pourrez pas créer et modifier vos autres hooks. CloudFormation

Pour plus d'informations, voir [Mettre à jour les hooks de contrôle proactifs](#).

AWS Control Tower lance des politiques de contrôle des ressources gérées

15 novembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower propose un nouveau type de contrôle préventif, mis en œuvre avec des politiques de contrôle des ressources (RCPs). Ces contrôles vous aident à établir un périmètre de données dans l'ensemble de votre environnement AWS Control Tower, afin de protéger vos ressources contre tout accès involontaire.

Par exemple, vous pouvez activer les contrôles basés sur RCP pour Amazon S3 AWS Security Token Service AWS Key Management Service, Amazon SQS et les services. AWS Secrets Manager Un contrôle basé sur le RCP peut appliquer une exigence telle que « Exiger que les ressources Amazon S3 de l'organisation ne soient accessibles qu'aux principaux IAM appartenant à l'organisation, ou à un AWS service », quelles que soient les autorisations accordées dans le cadre des politiques de compartiment individuelles.

Vous pouvez configurer les nouveaux contrôles basés sur le RCP, ainsi que certains contrôles préventifs existants basés sur le SCP, afin de spécifier les exemptions AWS IAM pour les principaux

et les ressources. Si vous ne souhaitez pas qu'un principal ou une ressource soit régi par le contrôle, vous pouvez configurer une exemption.

En combinant des contrôles préventifs, proactifs et de détection dans AWS Control Tower, vous pouvez vérifier si votre AWS environnement multi-comptes est sécurisé et géré conformément aux meilleures pratiques, telles que la norme [AWS Foundational Security Best Practices](#).

Ces nouveaux contrôles préventifs basés sur le RCP sont disponibles Régions AWS là où AWS Control Tower est disponible. Pour une liste complète des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower signale une dérive des politiques de contrôle

15 novembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower signale désormais une dérive des politiques de contrôle, pour les contrôles mis en œuvre avec des politiques de contrôle des ressources (RCPs) et pour les contrôles qui font partie de la norme gérée par le service Security Hub CSPM : AWS Control Tower. Ce type de dérive peut être corrigé grâce à la nouvelle `ResetEnabledControl` API. Pour plus d'informations, consultez la section [Types de dérive de la gouvernance](#).

Nouvelle `ResetEnabledControl` API

14 novembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower annonce une nouvelle API pour vous aider à gérer la dérive de contrôle par programmation. Vous pouvez réparer la dérive d'une commande et rétablir la configuration prévue d'une commande. L'`ResetEnabledControl` API fonctionne avec les contrôles optionnels d'AWS Control Tower, notamment les contrôles Strongly recommended et les contrôles électifs.

Exceptions de contrôle

- Les contrôles mis en œuvre avec les politiques de contrôle des services (SCPs) ne peuvent pas être réinitialisés avec cette API. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [ResetEnabledControl](#).
- Les contrôles obligatoires ne peuvent pas être réinitialisés, car ils protègent les ressources de l'AWS Control Tower.

- Le refus de contrôle de la région pour la zone d'atterrissage doit être réinitialisé via la console.

Une dérive de contrôle se produit lorsqu'un contrôle d'une AWS Control Tower est modifié en dehors d'AWS Control Tower, par exemple depuis la AWS Organizations console. La résolution de la dérive contribue à garantir votre conformité aux exigences de gouvernance.

GetControlAPI de mise à jour du catalogue de contrôle

8 novembre 2024

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge une `GetControl` API mise à jour qui inclut deux nouveaux champs : les `Implementation types` pour tous les contrôles et `Parameters` pour certains contrôles qui peuvent être configurés.

L'`GetControlAPI` fait partie de l'espace de `controlcatalog` noms d'AWS Control Tower.

Pour plus d'informations, consultez l'[GetControlAPI](#) dans le manuel de référence de l'API Control Catalog.

Cette version inclut les modifications associées qui sont affichées dans la console AWS Control Tower.

- La valeur de `Implementation` paramètre de tous les AWS Security Hub CSPM contrôles existants passe de la AWS Config règle à AWS Security Hub CSPM. Le panneau d'aide de la console correspondant est modifié pour refléter cette modification.
- Tous les contrôles Hook existants voient leur valeur de `Implementation` paramètre modifiée d'une règle de CloudFormation garde à l' CloudFormation autre. Le panneau d'aide de la console correspondant est modifié pour refléter cette modification.

AWS Control Tower AFT prend en charge GitLab

23 octobre 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge GitLab la GitLab gestion automatique et autogérée en tant qu'options pour un système de contrôle de version (VCS) tiers et une source de configuration pour Account Factory for Terraform (AFT).™

AWS Control Tower est disponible dans la région AWS Asie-Pacifique (Malaisie)

21 octobre 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est disponible dans la région AWS Asie-Pacifique (Malaisie).

Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [tableau des AWS régions](#).

AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 1 000 comptes par unité d'organisation

30 août 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a augmenté le nombre maximum de comptes autorisés par unité organisationnelle (UO) de 300 à 1 000. Vous pouvez désormais inscrire jusqu'à 1 000 personnes à la gouvernance d' Comptes AWS AWS Control Tower à la fois, sans modifier la structure de votre unité d'organisation. Les processus d'enregistrement et de réenregistrement des unités d'organisation sont également plus efficaces et nécessitent beaucoup moins de temps pour déployer les ressources de base d'AWS Control Tower sur vos comptes.

Certaines limites de compte s'appliquent toujours en raison du nombre limité d'ensembles de CloudFormation piles disponibles. Plus précisément, le nombre maximum de comptes que vous pouvez inscrire dans une unité d'organisation peut varier en fonction du nombre de régions que vous gérez. Pour en savoir plus, consultez la section [Limitations basées sur les AWS services sous-jacents](#) dans le [guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower](#). Pour une liste complète des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower ajoute la sélection des versions de la zone d'atterrissage

15 août 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Si vous utilisez la version 3.1 ou supérieure de la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower, vous pouvez mettre à jour ou réparer votre zone d'atterrissage sur place sur la version actuelle, ou vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version de votre choix. Auparavant, toute mise à jour ou réparation de zone d'atterrissage nécessitait une mise à niveau vers la dernière version de la zone d'atterrissage.

Grâce à la sélection des versions dans la zone de landing zone, vous disposez d'une plus grande flexibilité pour planifier les mises à niveau des versions tout en évaluant les modifications potentielles de votre environnement. Vous n'avez pas à choisir entre réparer la dérive pour rester en conformité, mettre à jour les configurations de votre zone d'atterrissage ou passer à la dernière version de la zone d'atterrissage. Si vous utilisez la version 3.1 ou supérieure de la zone d'atterrissage, vous pouvez choisir de conserver la version actuelle ou de passer à une version plus récente lorsque vous mettez à jour ou réinitialisez les configurations de votre zone d'atterrissage.

API de contrôle descriptive disponible, accès étendu aux régions et aux contrôles

6 août 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a ajouté deux nouvelles opérations d'API qui vous aident à trouver plus d'informations sur les contrôles disponibles, par programmation. Cette fonctionnalité facilite le déploiement des contrôles grâce à l'automatisation.

- L'[GetControl](#) API renvoie des informations sur un contrôle activé, notamment l'identifiant cible, un résumé des informations de contrôle, une liste des régions cibles et l'état de dérive.
- L'[ListControls](#) API renvoie une liste paginée de tous les contrôles disponibles dans la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower.

Ils APIs sont accessibles via l'espace de [noms AWS Control Catalog](#). Le catalogue de AWS contrôle fait partie d'AWS Control Tower, qui inclut des contrôles qui vous aident à gérer d'autres AWS services, et pas seulement AWS Control Tower. Ce catalogue étendu consolide les contrôles de plusieurs AWS services, afin que vous puissiez les visualiser AWS en fonction de certains cas d'utilisation courants, tels que la sécurité, le coût, la durabilité et les opérations. Pour plus d'informations, consultez [la référence de l'API Control Catalog](#).

Disponibilité régionale étendue

À partir de cette version, vous pouvez étendre la gouvernance d'AWS Control Tower Régions AWS là où certains de vos contrôles (déjà) activés ne sont pas disponibles. En outre, vous pouvez désormais activer certains contrôles dans un plus grand nombre de régions, même si le contrôle n'est pas pris en charge dans toutes les régions que vous gérez.

Auparavant, AWS Control Tower vous empêchait d'étendre la gouvernance aux régions ou d'activer les contrôles, alors qu'elle n'assurait pas la cohérence entre tous vos contrôles activés et régions gouvernées. Avec cette version, vous disposez d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande responsabilité pour vous assurer que votre configuration est correcte pour tous les contrôles activés et toutes les régions gouvernées. Le [contrôle AWS Control Tower APIs](#) et le [catalogue de contrôle APIs](#) peuvent vous aider à obtenir des informations sur les AWS régions dans lesquelles vous êtes protégé par des contrôles activés, ainsi que sur les régions dans lesquelles des contrôles supplémentaires peuvent être déployés. Les informations de région et de contrôle sont également disponibles dans la console AWS Control Tower.

AWS Control Tower prend en charge l'AFT et le CfCT dans les régions optionnelles

18 juillet 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Aujourd'hui, les frameworks de personnalisation d'AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) et Customizations for AWS Control Tower (CfCT) sont disponibles dans cinq autres pays Régions AWS : Asie-Pacifique (Hyderabad, Jakarta et Osaka), Israël (Tel Aviv) et Moyen-Orient (Émirats arabes unis).

Account Factory for Terraform (AFT) met en place un pipeline Terraform pour vous aider à provisionner et à personnaliser des comptes dans AWS Control Tower. Les personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) vous permettent de personnaliser votre zone d'atterrissage et vos comptes AWS Control Tower à l'aide de CloudFormation modèles et de politiques de contrôle des services (SCPs).

Pour en savoir plus, consultez les pages Account Factory for Terraform et Customizations for AWS Control Tower ; consultez le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower. Vous pouvez également consulter les notes de publication sur les pages GitHub AFT et CfCT Github. L'AFT et le CfCT sont pris en charge dans toutes les AWS régions, à quelques exceptions près. Pour plus de détails, consultez [la section Limitations régionales](#).

AWS Control Tower ajoute l'**ListLandingZoneOperations**API

26 juin 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a ajouté une API qui vous permet de récupérer une liste des opérations récemment appliquées à votre zone de landing zone et des opérations en cours. L'API peut renvoyer l'historique des opérations de zone d'atterrissage et leurs identifiants pendant une période maximale de 90 jours. Pour des exemples d'utilisation, voir [Afficher le statut des opérations de votre zone d'atterrissage](#).

Pour plus d'informations sur l'**ListLandingZoneOperations**API, consultez [ListLandingZoneOperations](#) le manuel AWS Control Tower API Reference.

AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 100 opérations de contrôle simultanées

20 mai 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge plusieurs opérations de contrôle avec une plus grande simultanéité. Vous pouvez soumettre jusqu'à 100 opérations de contrôle AWS Control Tower, dans plusieurs unités organisationnelles (OUs), en même temps, depuis la console ou avec APIs. Jusqu'à dix (10) opérations peuvent être exécutées simultanément, et les opérations supplémentaires sont mises en file d'attente. De cette façon, vous pouvez configurer une configuration plus standardisée sur plusieurs Comptes AWS, sans la charge opérationnelle liée aux opérations de contrôle répétitives.

Pour surveiller l'état de vos opérations de contrôle en cours et en file d'attente, vous pouvez accéder à la nouvelle page des opérations récentes de la console AWS Control Tower, ou vous pouvez appeler la nouvelle [ListControlOperations](#)API.

La bibliothèque AWS Control Tower contient plus de 500 contrôles, qui correspondent à différents objectifs, frameworks et services de contrôle. Pour un objectif de contrôle spécifique, tel que le chiffrement des données au repos, vous pouvez activer plusieurs contrôles en une seule opération de contrôle, afin de vous aider à atteindre l'objectif. Cette fonctionnalité facilite le développement accéléré, permet une adoption plus rapide des meilleures pratiques de contrôle et atténue les complexités opérationnelles.

AWS Control Tower disponible dans l'ouest AWS du Canada (Calgary)

3 mai 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

À compter d'aujourd'hui, vous pouvez activer AWS Control Tower dans la région du Canada Ouest (Calgary). Si vous avez déjà déployé AWS Control Tower et que vous souhaitez étendre ses fonctionnalités de gouvernance à cette région, vous pouvez le faire avec la [zone de landing d'AWS Control Tower APIs](#). Ou depuis la console, rendez-vous sur la page Paramètres de votre tableau de bord AWS Control Tower, sélectionnez vos régions, puis mettez à jour votre zone de landing zone.

La région de l'Ouest du Canada (Calgary) ne soutient pas AWS Service Catalog. C'est pourquoi certaines fonctionnalités d'AWS Control Tower sont différentes. Le changement de fonctionnalité le plus notable est que Account Factory n'est pas disponible. Si vous choisissez Canada-Ouest (Calgary) comme région d'origine, les procédures de mise à jour des comptes, de configuration des automatisations des comptes et de tout autre processus impliquant Service Catalog sont différentes de celles des autres régions.

Comptes de provisionnement

Pour créer et approvisionner un nouveau compte dans la région du Canada Ouest (Calgary), nous vous recommandons de créer un compte en dehors d'AWS Control Tower, puis de l'inscrire dans une unité d'organisation enregistrée. Pour plus d'informations, consultez les [sections Inscription d'un compte existant](#) et [Étapes pour créer un compte](#).

Le Service Catalog APIs n'est pas disponible dans la région du Canada Ouest (Calgary). L'exemple de script présenté dans [Automatiser le provisionnement des comptes dans AWS Control Tower par Service Catalog](#) n'est pas réalisable.

Account Factory Customizations (AFC), Account Factory for Terraform (AFT) et Customizations for AWS Control Tower (CfCT) ne sont pas disponibles dans l'ouest du Canada (Calgary), en raison de l'absence d'autres dépendances sous-jacentes pour AWS Control Tower. Si vous étendez la gouvernance à la région du Canada Ouest (Calgary), vous pouvez continuer à gérer les plans AFC dans toutes les régions prises en charge par AWS Control Tower, à condition que Service Catalog soit disponible dans votre région d'origine.

Contrôles

Les contrôles proactifs et les contrôles conformes à la norme de AWS Security Hub CSPM gestion des services : AWS Control Tower ne sont pas disponibles dans la région du Canada Ouest

(Calgary). Le contrôle préventif n'CT . CLOUDFORMATION . PR . 1 est pas disponible dans le Canada-Ouest (Calgary) car il n'est nécessaire que pour activer les contrôles proactifs basés sur des crochets. Certaines commandes de détection basées sur ne AWS Config sont pas disponibles. Pour en savoir plus, consultez [Limites de contrôle](#).

Fournisseur d'identité

Le centre d'identité IAM n'est pas disponible dans l'ouest du Canada (Calgary). La meilleure pratique recommandée est de configurer votre zone de landing zone dans une région où le centre d'identité IAM est disponible. Vous avez également la possibilité de gérer vous-même la configuration de l'accès à votre compte si vous utilisez un fournisseur d'identité externe dans l'ouest du Canada (Calgary).

L'indisponibilité du Service Catalog dans la région du Canada Ouest (Calgary) n'a aucun effet sur les autres régions prises en charge par AWS Control Tower. Ces différences s'appliquent uniquement si votre région d'origine est le Canada Ouest (Calgary).

Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [tableau des AWS régions](#).

AWS Control Tower prend en charge les ajustements de quotas en libre-service

25 avril 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge les ajustements de quotas en libre-service via la console Service Quotas. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Demander une augmentation de quota](#).

AWS Control Tower publie le guide de référence sur les contrôles

21 avril 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a publié le Controls Reference Guide, un nouveau document dans lequel vous pouvez trouver des informations détaillées sur les contrôles spécifiques à l'environnement AWS Control Tower. Ce matériel figurait auparavant dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower.

Le guide de référence sur les contrôles couvre les contrôles dans un format étendu. Pour plus d'informations, consultez le [guide de référence d'AWS Control Tower Controls](#).

AWS Control Tower met à jour et renomme deux contrôles proactifs

26 mars 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a renommé deux contrôles proactifs afin de les aligner sur les mises à jour d'Amazon OpenSearch Service.

- [\[CT.OPENSEARCH.PR.8\] Nécessite un domaine Elasticsearch Service pour utiliser 2. TLSv1](#)
- [\[CT.OPENSEARCH.PR.16 \] Nécessite un domaine Amazon OpenSearch Service pour utiliser TLSv1 2.](#)

Nous avons mis à jour les noms de contrôle et les artefacts de ces deux contrôles afin de les aligner sur la récente version d'Amazon OpenSearch Service, qui [prend désormais en charge la version 1.3 de Transport Layer Security \(TLS\)](#) parmi ses options de sécurité du transport pour la sécurité des points de terminaison de domaine.

Pour ajouter la prise en charge de la version TLSv1 .3 pour ces contrôles, nous avons mis à jour l'artefact et le nom des contrôles afin de refléter l'intention du contrôle. Ils évaluent désormais la version TLS minimale du domaine de service. Pour effectuer cette mise à jour dans votre environnement, vous devez désactiver et activer les commandes permettant de déployer le dernier artefact.

Aucun autre contrôle proactif n'est affecté par cette modification. Nous vous recommandons de passer en revue ces contrôles afin de vous assurer qu'ils répondent à vos objectifs de contrôle.

Pour toute question ou préoccupation, contactez [AWS le Support](#).

Les contrôles obsolètes ne sont plus disponibles

12 mars 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a déconseillé certains contrôles. Ces commandes ne sont plus disponibles.

- CT.ATHENA.PR.1

- CT.CODEBUILD.PR.4
- CT.AUTOSCALING.PR.3
- SH.Athena.1
- SH.Codebuild.5
- SH.AutoScaling.4
- SH.SNS.1
- SH.SNS.2

AWS Control Tower prend en charge le balisage des **EnabledControl** ressources dans CloudFormation

22 février 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Cette version d'AWS Control Tower met à jour le comportement de la `EnabledControl` ressource, afin de mieux l'aligner sur les contrôles configurables et d'améliorer la capacité à gérer votre environnement AWS Control Tower grâce à l'automatisation. Avec cette version, vous pouvez ajouter des balises aux `EnabledControl` ressources configurables au moyen de CloudFormation modèles. Auparavant, vous pouviez ajouter des balises APIs uniquement via la console AWS Control Tower.

Les opérations AWS Control Tower `GetEnabledControl` et `ListTagsForResource` API sont mises à jour avec cette version, car elles reposent sur les fonctionnalités `EnabledControl` des ressources. `EnableControl`

Pour plus d'informations, consultez les [EnabledControlressources de balisage dans AWS Control Tower](#) et [EnabledControl](#) dans le guide de l'CloudFormation utilisateur.

AWS Control Tower prend en charge l'enregistrement et APIs la configuration des unités d'organisation avec des lignes de base

14 février 2024

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Ils APIs prennent en charge l'enregistrement programmatique de l'unité d'organisation lors de l'`EnableBaseline`appel. Lorsque vous activez une base de référence sur une unité d'organisation,

les comptes des membres de l'unité d'organisation sont inscrits dans la gouvernance d'AWS Control Tower. Certaines mises en garde peuvent s'appliquer. Par exemple, l'enregistrement de l'unité d'organisation via la console AWS Control Tower permet des contrôles facultatifs ainsi que des contrôles obligatoires. Lorsque vous appelez APIs, vous devrez peut-être effectuer une étape supplémentaire pour que les commandes facultatives soient activées.

Une base de référence AWS Control Tower intègre les meilleures pratiques relatives à la gouvernance par AWS Control Tower d'une unité d'organisation et de comptes de membres. Par exemple, lorsque vous activez une base de référence sur une unité d'organisation, les comptes membres de l'unité d'organisation reçoivent un groupe défini de ressources AWS CloudTrail AWS Config, notamment le centre d'identité IAM et les rôles AWS IAM requis.

Les lignes de base spécifiques sont compatibles avec les versions spécifiques de la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower. AWS Control Tower peut appliquer la dernière ligne de base compatible à votre zone d'atterrissage lorsque vous modifiez les paramètres de cette dernière. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Compatibilité des versions de base de l'UO et de la zone d'atterrissage](#).

Cette version inclut quatre éléments essentiels [Types de lignes de base](#)

- AWSControlTowerBaseline
- AuditBaseline
- LogArchiveBaseline
- IdentityCenterBaseline

Grâce aux nouvelles APIs lignes de base définies, vous pouvez enregistrer OUs et automatiser votre flux de travail de provisionnement des unités d'organisation. Ils peuvent APIs également gérer ceux OUs qui sont déjà sous la gouvernance d'AWS Control Tower, afin que vous puissiez vous réinscrire OUs après les mises à jour de la zone de landing zone. Ils APIs incluent le support d'une CloudFormation EnabledBaseline ressource, qui vous permet de gérer votre infrastructure OUs en tant que code (IaC).

Base de référence APIs

- EnableBaseline, UpdateEnabledBaseline, DisableBaseline: Agissez sur une ligne de base pour une unité d'organisation.
- GetEnabledBaseline, ListEnabledBaselines: Découvrez les configurations pour vos lignes de base activées.

- **GetBaselineOperation**: permet d'afficher le statut d'une opération de référence spécifique.
- **ResetEnabledBaseline**: Corrigez la dérive des ressources sur une unité d'organisation avec une ligne de base activée (y compris la dérive de contrôle imbriquée OUs et obligatoire). Corrige également la dérive pour la landing-zone-level Région, refuse le contrôle
- **GetBaseline**, **ListBaselines**: Découvrez le contenu des lignes de base d'AWS Control Tower.

Pour en savoir plus à ce sujet APIs, consultez les [lignes de base](#) du guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower et le guide de [référence des API](#). Les nouveaux modèles APIs sont disponibles Régions AWS là où AWS Control Tower est disponible, à l'exception des régions GovCloud (États-Unis). Pour une liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le Région AWS tableau.

janvier - décembre 2023

En 2023, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

- [Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe \(phase 3\)](#)
- [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.3](#)
- [Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe \(phase 2\)](#)
- [AWS Control Tower annonce des contrôles destinés à renforcer la souveraineté numérique](#)
- [Zone de landing de l'AWS Control Tower APIs](#)
- [Balisage des commandes AWS Control Tower APIs](#)
- [AWS Control Tower disponible en AWS Asie-Pacifique \(Melbourne\)](#)
- [Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe \(phase 1\)](#)
- [AWS Control Tower ajoute une nouvelle API de contrôle](#)
- [AWS Control Tower ajoute de nouvelles commandes](#)
- [AWS Control Tower détecte une dérive d'accès fiable](#)
- [AWS Control Tower est disponible en quatre versions supplémentaires Régions AWS](#)
- [AWS Control Tower disponible en AWS Israël \(Tel Aviv\)](#)
- [AWS Control Tower ajoute 28 nouveaux contrôles proactifs](#)
- [AWS Control Tower déconseille deux contrôles](#)
- [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.2](#)
- [AWS Control Tower ajoute un email-to-ID mappage pour IAM Identity Center](#)

- [AWS Control Tower ajoute des AWS Security Hub CSPM contrôles supplémentaires](#)
- [AWS Control Tower publie des métadonnées pour les AWS Security Hub CSPM contrôles](#)
- [AWS Control Tower ajoute la personnalisation d'Account Factory \(AFC\) pour Terraform](#)
- [AWS Control Tower ajoute un centre d'identité IAM autogéré](#)
- [AWS Control Tower ajoute une note de gouvernance mixte](#)
- [AWS Control Tower ajoute de nouveaux contrôles proactifs](#)
- [AWS Control Tower met à jour les contrôles Amazon EC2](#)
- [AWS Control Tower est disponible en sept versions supplémentaires Régions AWS](#)
- [AWS Control Tower Account Factory Customization \(AFC\) et suivi des demandes sont généralement disponibles](#)
- [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.1](#)
- [Contrôles proactifs d'AWS Control Tower généralement disponibles](#)

Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe (phase 3)

14 décembre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower ne prend plus en charge Terraform Open Source en tant que type de produit (plan directeur) lors de la création de nouveaux produits. Comptes AWS Pour plus d'informations et pour obtenir des instructions sur la mise à jour des plans de votre compte, consultez la section [Transition vers le type de produit AWS Service Catalog externe](#).

Si vous ne mettez pas à jour les plans de votre compte pour utiliser le type de produit externe, vous ne pouvez mettre à jour ou résilier que les comptes que vous avez provisionnés à l'aide des plans Open Source de Terraform.

Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.3

14 décembre 2023

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 3.3. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#)).

Mises à jour de la politique relative aux compartiments S3 dans le compte AWS Control Tower Audit

Nous avons modifié la politique du bucket Amazon S3 Audit qu'AWS Control Tower déploie dans les comptes, de sorte qu'une `aws:SourceOrgID` condition doit être remplie pour toute autorisation d'écriture. Avec cette version, les AWS services ont accès à vos ressources uniquement lorsque la demande provient de votre organisation ou unité organisationnelle (UO).

Vous pouvez utiliser la clé de `aws:SourceOrgID` condition et définir la valeur en fonction de l'ID de votre organisation dans l'élément condition de votre politique de compartiment S3. Cette condition garantit que CloudTrail seuls les journaux peuvent être écrits pour le compte de comptes au sein de votre organisation dans votre compartiment S3 ; elle empêche CloudTrail les journaux extérieurs à votre organisation d'écrire dans votre compartiment AWS Control Tower S3.

Nous avons apporté cette modification pour corriger une faille de sécurité potentielle, sans affecter le fonctionnement de vos charges de travail existantes. Pour consulter la politique mise à jour, voir [Politique relative au compartiment Amazon S3 dans le compte d'audit](#).

Pour plus d'informations sur la nouvelle clé de condition, consultez la documentation IAM et le billet de blog IAM intitulé « Utiliser des contrôles évolutifs pour les AWS services accédant à vos ressources ».

Mises à jour de la politique dans la AWS Config rubrique SNS

Nous avons ajouté la nouvelle clé de `aws:SourceOrgID` condition à la politique du sujet AWS Config SNS. Pour consulter la politique mise à jour, consultez la politique [du AWS Config](#) sujet SNS.

Mises à jour de la zone d'atterrissage : Region Deny control

- `discovery-marketplace`: supprimé. Cette action est couverte par l'`aws-marketplace:*exemption`.
- Ajout de `quicksight:DescribeAccountSubscription`.

CloudFormation Modèle mis à jour

Nous avons mis à jour le CloudFormation modèle de la pile nommée BASELINE-CLOUDTRAIL-MASTER afin qu'elle ne montre pas de dérive lorsque AWS KMS le chiffrement n'est pas utilisé.

Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe (phase 2)

7 décembre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

HashiCorp a mis à jour leur licence Terraform. En conséquence, le support des produits Open Source de Terraform AWS Service Catalog a été modifié et les produits ont été approvisionnés en un nouveau type de produit, appelé External.

Pour éviter toute interruption des charges de travail et AWS des ressources existantes dans vos comptes, suivez les étapes de transition d'AWS Control Tower dans [Transition vers le type de produit AWS Service Catalog externe d'ici le 14 décembre 2023](#).

AWS Control Tower annonce des contrôles destinés à renforcer la souveraineté numérique

27 novembre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower annonce 65 nouveaux contrôles AWS gérés, pour vous aider à répondre à vos exigences en matière de souveraineté numérique. Dans cette version, vous pouvez découvrir ces contrôles dans le cadre d'un nouveau groupe de souveraineté numérique dans la console AWS Control Tower. Vous pouvez utiliser ces contrôles pour empêcher les actions et détecter les modifications des ressources concernant la résidence des données, la restriction d'accès granulaire, le chiffrement et les capacités de résilience. Ces contrôles sont conçus pour vous permettre de répondre plus facilement aux exigences à grande échelle. Pour plus d'informations sur les contrôles de souveraineté numérique, voir [Contrôles qui améliorent la protection de la souveraineté numérique](#).

Par exemple, vous pouvez choisir d'activer des contrôles qui vous aident à appliquer vos stratégies de chiffrement et de résilience, par exemple Exiger un cache d' AWS AppSync API pour activer le chiffrement en transit ou Exiger le déploiement d'un AWS Network Firewall dans plusieurs zones de disponibilité. Vous pouvez également personnaliser le contrôle des refus de la région AWS Control Tower afin d'appliquer les restrictions régionales les mieux adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Cette version apporte des fonctionnalités de refus bien améliorées dans la région d'AWS Control Tower. Vous pouvez appliquer un nouveau contrôle de refus de région paramétré au niveau de l'unité organisationnelle, pour une meilleure granularité de la gouvernance, tout en maintenant une gouvernance régionale supplémentaire au niveau de la zone d'atterrissage. Ce contrôle de refus par région personnalisable vous permet d'appliquer les restrictions régionales les mieux adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Pour plus d'informations sur le nouveau contrôle de refus de région configurable, voir Contrôle de [refus de région appliqué à l'unité d'organisation](#).

En tant que nouvel outil destiné à améliorer le refus des régions, cette version inclut une nouvelle API qui vous permet de rétablir les paramètres par défaut de vos contrôles activés.

`UpdateEnabledControl` Cette API est particulièrement utile dans les cas d'utilisation où vous devez résoudre rapidement la dérive ou pour garantir par programmation qu'un contrôle n'est pas en état de dérive. Pour plus d'informations sur la nouvelle API, consultez [le document de référence sur les API AWS Control Tower](#)

Nouveaux contrôles proactifs

- `CT.APIGATEWAY.PR.6`: Exiger qu'un domaine REST Amazon API Gateway utilise une politique de sécurité spécifiant une version minimale du protocole TLS de TLSv1 2.
- `CT.APPSYNC.PR.2`: Exiger la configuration d'une API AWS AppSync GraphQL avec une visibilité privée
- `CT.APPSYNC.PR.3`: Exiger qu'une API AWS AppSync GraphQL ne soit pas authentifiée à l'aide de clés d'API
- `CT.APPSYNC.PR.4`: Nécessite un cache d'API AWS AppSync GraphQL pour activer le chiffrement en transit.
- `CT.APPSYNC.PR.5`: nécessite un cache d'API AWS AppSync GraphQL pour activer le chiffrement au repos.
- `CT.AUTOSCALING.PR.9`: Exiger un volume Amazon EBS configuré via une configuration de lancement Amazon EC2 Auto Scaling pour chiffrer les données au repos
- `CT.AUTOSCALING.PR.10`: Exiger qu'un groupe Amazon EC2 Auto Scaling utilise AWS uniquement les types d'instances Nitro lors du remplacement d'un modèle de lancement
- `CT.AUTOSCALING.PR.11`: Exiger que seuls les types d'instances AWS Nitro prenant en charge le chiffrement du trafic réseau entre les instances soient ajoutés à un groupe Amazon EC2 Auto Scaling, lors du remplacement d'un modèle de lancement
- `CT.DAX.PR.3`: Exiger un cluster DynamoDB Accelerator pour chiffrer les données en transit avec le protocole TLS (Transport Layer Security)
- `CT.DMS.PR.2`: Exiger un point de terminaison du Service de Migration de AWS Base de Données (DMS) pour chiffrer les connexions pour les points de terminaison source et cible
- `CT.EC2.PR.15`: Exiger qu'une instance Amazon EC2 utilise un type d'instance AWS Nitro lors de la création à partir du type de ressource `AWS::EC2::LaunchTemplate`
- `CT.EC2.PR.16`: Exiger qu'une instance Amazon EC2 utilise un type d'instance AWS Nitro lorsqu'elle est créée à l'aide du type de ressource `AWS::EC2::Instance`
- `CT.EC2.PR.17`: Exiger qu'un hôte dédié Amazon EC2 utilise un type d'instance AWS Nitro

- CT.EC2.PR.18: Exiger qu'une flotte Amazon EC2 remplace uniquement les modèles de lancement par des types d'instances Nitro AWS
- CT.EC2.PR.19: Exiger qu'une instance Amazon EC2 utilise un type d'instance Nitro qui prend en charge le chiffrement en transit entre les instances lorsqu'elles sont créées à l'aide du type de ressource AWS : : EC2 : : Instance
- CT.EC2.PR.20: Exiger qu'une flotte Amazon EC2 remplace uniquement les modèles de lancement par des types d'instances AWS Nitro qui prennent en charge le chiffrement lors du transit entre les instances
- CT.ELASTICACHE.PR.8: Exiger un groupe de ElastiCache réplication Amazon des versions ultérieures de Redis pour activer l'authentification RBAC
- CT.MQ.PR.1: Exiger qu'un courtier Amazon MQ ActiveMQ utilise le mode de déploiement pour une haute disponibilité active/standby
- CT.MQ.PR.2: Exiger qu'un courtier Amazon MQ Rabbit MQ utilise le mode cluster multi-AZ pour une haute disponibilité
- CT.MSK.PR.1: Exiger un cluster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) pour appliquer le chiffrement lors du transit entre les nœuds du cluster broker
- CT.MSK.PR.2: Exiger qu'un cluster Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) soit configuré avec la désactivation PublicAccess
- CT.NETWORK-FIREWALL.PR.5: Exiger le déploiement d'un pare-feu AWS Network Firewall sur plusieurs zones de disponibilité
- CT.RDS.PR.26: nécessite un proxy de base de données Amazon RDS pour exiger des connexions TLS (Transport Layer Security)
- CT.RDS.PR.27: Exiger un groupe de paramètres de cluster de base de données Amazon RDS pour exiger des connexions TLS (Transport Layer Security) pour les types de moteurs pris en charge
- CT.RDS.PR.28: Exiger un groupe de paramètres de base de données Amazon RDS pour exiger des connexions TLS (Transport Layer Security) pour les types de moteurs pris en charge
- CT.RDS.PR.29: Exiger qu'un cluster Amazon RDS ne soit pas configuré pour être accessible au public au moyen de la propriété « PubliclyAccessible »
- CT.RDS.PR.30: Exiger que le chiffrement au repos d'une instance de base de données Amazon RDS soit configuré pour utiliser une clé KMS que vous spécifiez pour les types de moteurs pris en charge
- CT.S3.PR.12: Exiger qu'un point d'accès Amazon S3 possède une configuration Block Public Access (BPA) avec toutes les options définies sur true

Nouveaux contrôles préventifs

- CT.APPSYNC.PV.1Exiger qu'une API AWS AppSync GraphQL soit configurée avec une visibilité privée
- CT.EC2.PV.1Exiger la création d'un instantané Amazon EBS à partir d'un volume EC2 chiffré
- CT.EC2.PV.2Exiger qu'un volume Amazon EBS attaché soit configuré pour chiffrer les données au repos
- CT.EC2.PV.3Exiger qu'un instantané Amazon EBS ne puisse pas être restauré publiquement
- CT.EC2.PV.4Exiger qu'Amazon EBS direct APIs ne soit pas appelé
- CT.EC2.PV.5Interdire l'utilisation de l'importation et de l'exportation de machines virtuelles Amazon EC2
- CT.EC2.PV.6Interdire l'utilisation d'actions Amazon EC2 et API obsolètes RequestSpotFleet RequestSpotInstances
- CT.KMS.PV.1Exiger une politique AWS KMS clé comportant une déclaration limitant la création de AWS KMS subventions aux AWS services
- CT.KMS.PV.2Exiger qu'une clé AWS KMS asymétrique contenant du matériel de clé RSA utilisé pour le chiffrement n'ait pas une longueur de clé de 2 048 bits
- CT.KMS.PV.3Exiger qu'une AWS KMS clé soit configurée avec le contrôle de sécurité du verrouillage par politique de contournement activé
- CT.KMS.PV.4Exiger qu'une clé AWS KMS gérée par le client (CMK) soit configurée avec du matériel clé provenant de CloudHSM AWS
- CT.KMS.PV.5Exiger qu'une clé AWS KMS gérée par le client (CMK) soit configurée avec du matériel clé importé
- CT.KMS.PV.6Exiger qu'une clé AWS KMS gérée par le client (CMK) soit configurée avec du matériel clé provenant d'un magasin de clés externe (XKS)
- CT.LAMBDA.PV.1Exiger une URL AWS Lambda de fonction pour utiliser l'authentification basée AWS sur IAM
- CT.LAMBDA.PV.2Exiger qu'une URL de AWS Lambda fonction soit configurée pour que seuls les principaux utilisateurs de votre Compte AWS

Zone de landing de l'AWS Control Tower APIs

26 novembre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower propose désormais des offres APIs qui vous aident à gérer votre zone d'atterrissage de manière programmatique. Ils vous permettent de créer, de mettre à jour et de réinitialiser votre zone d'atterrissage, ainsi que de récupérer des informations sur la configuration et le fonctionnement de votre zone d'atterrissage. Pour plus d'informations, consultez les [exemples d'API de zone d'atterrissage](#).

La zone de landing zone APIs est disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible, à l'exception des régions GovCloud (États-Unis). Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

Balises des commandes AWS Control Tower APIs

10 novembre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower propose désormais des solutions APIs qui vous aident à baliser vos contrôles activés de manière programmatique. Ils vous permettent d'ajouter, de supprimer et de répertorier les balises pour les contrôles que vous avez activés. Pour plus d'informations, consultez la section [Balises des ressources AWS Control Tower](#).

Les balises de contrôle APIs sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible, à l'exception des régions GovCloud (États-Unis). Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower disponible en AWS Asie-Pacifique (Melbourne)

3 novembre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est disponible dans la région Asie-Pacifique (Melbourne). Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

Transition vers un nouveau type de produit AWS Service Catalog externe (phase 1)

31 octobre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

HashiCorp a mis à jour leur licence Terraform. En conséquence, le support des produits Open Source de Terraform AWS Service Catalog a été modifié et les produits ont été approvisionnés en un nouveau type de produit, appelé External.

Pour éviter toute interruption des charges de travail et AWS des ressources existantes dans vos comptes, suivez les étapes de transition d'AWS Control Tower dans [Transition vers le type de produit AWS Service Catalog externe d'ici le 14 décembre 2023](#).

AWS Control Tower ajoute une nouvelle API de contrôle

27 octobre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower propose désormais une nouvelle API qui vous permet de mettre à jour les contrôles que vous avez activés. `UpdateEnabledControl` Cette API est particulièrement utile dans les cas d'utilisation où vous devez résoudre rapidement la dérive ou pour garantir par programmation qu'un contrôle n'est pas en état de dérive. Pour plus d'informations sur la nouvelle API, consultez [le manuel AWS Control Tower API Reference](#).

L'`UpdateEnabledControl` API est disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible, à l'exception des régions GovCloud (États-Unis). Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower ajoute de nouvelles commandes

20 octobre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a ajouté 22 nouveaux contrôles à la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower. Ces contrôles vous aident à appliquer les meilleures pratiques pour vos AWS ressources. Pour plus d'informations sur les nouveaux contrôles, consultez la section [Catégories de contrôles](#).

Les nouvelles commandes sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower détecte une dérive d'accès fiable

13 octobre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower détecte et signale désormais les dérives pour des paramètres d'accès fiables. Les paramètres d'accès fiables permettent à AWS Control Tower d'interagir avec d'autres AWS services en votre nom. Si ces paramètres sont modifiés en dehors d'AWS Control Tower, AWS Control Tower détectera la dérive et la signalera dans la console AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur la dérive des accès sécurisés, consultez la section [Types de dérive de gouvernance](#).

Une détection fiable des dérives d'accès est disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower est disponible en quatre versions supplémentaires Régions AWS

29 septembre 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est disponible dans quatre autres pays Régions AWS : Asie-Pacifique (Hyderabad), Asie-Pacifique (Jakarta), Europe (Espagne) et Europe (Zurich). Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower disponible en AWS Israël (Tel Aviv)

1er août 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est disponible en Israël (Tel Aviv). Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower ajoute 28 nouveaux contrôles proactifs

27 juillet 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a ajouté 28 nouveaux contrôles proactifs à la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower. Ces contrôles vous aident à appliquer les meilleures pratiques pour vos AWS ressources. Pour plus d'informations sur les nouveaux contrôles, consultez la section [Catégories de contrôles](#).

Les nouvelles commandes sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower déconseille deux contrôles

27 juillet 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a déconseillé deux contrôles : CT.CLOUDFORMATION.PR.2 et CT.CLOUDFORMATION.PR.3 Ces contrôles ne sont plus disponibles dans la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower. [Pour plus d'informations sur les contrôles obsolètes, consultez la section Catégories de contrôles](#).

Les contrôles obsolètes ne sont plus disponibles dans aucun d'entre eux. Région AWS

Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.2

16 juin 2023

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 3.2. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#)).

La version 3.2 de la zone de landing zone d'AWS Control Tower met à la disposition du grand public les commandes incluses dans le AWS Security Hub CSPM Service-Managed Standard : AWS Control Tower. Il permet de visualiser l'état de dérive des commandes incluses dans cette norme dans la console AWS Control Tower.

Cette mise à jour inclut un nouveau rôle lié à un service (SLR), appelé Tour. AWSService RoleFor AWSControl Ce rôle aide AWS Control Tower en créant une règle EventBridge gérée, appelée « AWSControlTowerManagedRuledans chaque compte membre ». Cette règle gérée collecte les événements de AWS Security Hub CSPM recherche. Grâce à AWS Control Tower, elle permet de déterminer la dérive du contrôle.

Il s'agit de la première règle gérée créée par AWS Control Tower. La règle n'est pas déployée par une pile ; elle est déployée directement depuis le EventBridge APIs. Vous pouvez consulter la règle dans la EventBridge console ou à l'aide du EventBridge APIs. Si le managed-by champ est renseigné, il affichera le principal du service AWS Control Tower.

Auparavant, AWS Control Tower assumait le `AWSControlTowerExecution` rôle d'effectuer des opérations sur les comptes des membres. Ce nouveau rôle et cette nouvelle règle sont mieux alignés sur le principe des meilleures pratiques qui consiste à accorder le moindre privilège lors de l'exécution d'opérations dans un AWS environnement multi-comptes. Le nouveau rôle fournit des autorisations limitées qui permettent spécifiquement : de créer la règle gérée dans les comptes des membres, de maintenir la règle gérée, de publier des notifications de sécurité via SNS et de vérifier la dérive. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWSServiceRoleForAWSControlTower](#).

La mise à jour 3.2 de la zone d'atterrissage inclut également une nouvelle StackSet ressource dans le compte de gestion `BP_BASELINE_SERVICE_LINKED_ROLE`, qui déploie initialement le rôle lié au service.

Lorsque vous signalez une dérive du contrôle du Security Hub CSPM (dans la landing zone 3.2 et versions ultérieures), AWS Control Tower reçoit une mise à jour quotidienne du statut de la part du Security Hub CSPM. Bien que les contrôles soient actifs dans chaque région gouvernée, AWS Control Tower envoie les événements AWS Security Hub CSPM Finding uniquement à la région d'origine d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez [la section Security Hub Control Drift Reporting](#).

Mise à jour du contrôle Region Deny

Cette version de zone d'atterrissage inclut également une mise à jour du contrôle Region Deny.

Services globaux et APIs ajoutés

- AWS Billing and Cost Management (`billing:*`)
- AWS CloudTrail (`cloudtrail:LookupEvents`) pour permettre la visibilité des événements mondiaux sur les comptes des membres.
- AWS Facturation consolidée (`consolidatedbilling:*`)
- AWS Application mobile de console de gestion (`consoleapp:*`)
- AWS Niveau gratuit (`freetier:*`)
- Facturation AWS (`invoicing:*`)
- AWS IQ (`iq:*`)

- AWS Notifications utilisateur (notifications:*)
- AWS Contacts pour les notifications utilisateur (notifications-contacts:*)
- Amazon Payments (payments:*)
- AWS Paramètres fiscaux (tax:*)

Services globaux et APIs supprimés

- Supprimé s3:GetAccountPublic car il ne s'agit pas d'une action valide.
- Supprimé s3:PutAccountPublic car il ne s'agit pas d'une action valide.

AWS Control Tower ajoute un email-to-ID mappage pour IAM Identity Center

13 juillet 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge le email-to-ID mappage pour IAM Identity Center. Cette fonctionnalité vous permet de mapper les adresses e-mail aux utilisateurs d'IAM Identity Center IDs, ce qui facilite la gestion de l'accès des utilisateurs à votre environnement AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur le email-to-ID mappage, consultez la section [Intégration à IAM Identity Center](#).

Email-to-ID le mappage est disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower ajoute des AWS Security Hub CSPM contrôles supplémentaires

29 juin 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a ajouté de nouveaux AWS Security Hub CSPM contrôles à la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower. Ces contrôles vous aident à appliquer les meilleures pratiques pour vos AWS ressources. Pour plus d'informations sur les nouveaux contrôles, consultez la section [Catégories de contrôles](#).

Les nouvelles commandes sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower publie des métadonnées pour les AWS Security Hub CSPM contrôles

22 juin 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower publie désormais des métadonnées pour les AWS Security Hub CSPM contrôles. Ces métadonnées incluent des informations sur le contrôle, telles que l'ID du contrôle, le titre et la description du contrôle. Pour plus d'informations sur les métadonnées, consultez la section [Contrôler les métadonnées](#).

Les métadonnées de contrôle sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower ajoute la personnalisation d'Account Factory (AFC) pour Terraform

15 juin 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge la personnalisation d'Account Factory (AFC) pour Terraform. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser Terraform pour personnaliser vos comptes AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur AFC pour Terraform, consultez [Account Factory Customization](#) for Terraform.

AFC for Terraform est disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower ajoute un centre d'identité IAM autogéré

8 juin 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge le centre d'identité IAM autogéré. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser votre propre fournisseur d'identité avec AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur le centre d'identité IAM autogéré, consultez la section Centre d'identité [IAM](#).

Un centre d'identité IAM autogéré est disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower ajoute une note de gouvernance mixte

1er juin 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower inclut désormais une note sur la gouvernance mixte. Cette note explique comment AWS Control Tower travaille avec d'autres AWS services pour assurer la gouvernance de vos AWS ressources. Pour plus d'informations sur la gouvernance mixte, consultez la section [Gouvernance mixte](#).

La note de gouvernance mixte est disponible partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower ajoute de nouveaux contrôles proactifs

25 mai 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a ajouté de nouveaux contrôles proactifs à la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower. Ces contrôles vous aident à appliquer les meilleures pratiques pour vos AWS ressources. Pour plus d'informations sur les nouveaux contrôles, consultez la section [Catégories de contrôles](#).

Les nouvelles commandes sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower met à jour les contrôles Amazon EC2

18 mai 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower a mis à jour les contrôles Amazon EC2 dans la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower. Ces mises à jour améliorent la sécurité et la fiabilité de votre environnement AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur les contrôles mis à jour, consultez la section [Catégories de contrôles](#).

Les contrôles mis à jour sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower est disponible en sept versions supplémentaires Régions AWS

11 mai 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower est disponible dans sept autres pays Régions AWS : Asie-Pacifique (Osaka), Canada (Centre), Europe (Milan), Europe (Stockholm), Moyen-Orient (Bahreïn), Moyen-Orient (Émirats arabes unis) et Amérique du Sud (São Paulo). Pour obtenir la liste complète des régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) et suivi des demandes sont généralement disponibles

27 avril 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) et le suivi des demandes sont désormais disponibles pour tous. L'AFC vous permet de personnaliser vos comptes AWS Control Tower, et le suivi des demandes vous permet de suivre l'état de vos demandes AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur l'AFC et le suivi des demandes, consultez [Account Factory Customization et Request tracing](#).

L'AFC et le suivi des demandes sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.1

9 février 2023

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 3.1. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#))

La version 3.1 de la zone de landing zone d'AWS Control Tower inclut les mises à jour suivantes :

- Avec cette version, AWS Control Tower désactive la journalisation des accès inutile pour votre compartiment de journalisation des accès, qui est le compartiment Amazon S3 dans lequel les journaux d'accès sont stockés dans le compte Log Archive, tout en continuant à activer la journalisation des accès au serveur pour les compartiments S3. Cette version inclut également des mises à jour du contrôle Region Deny qui autorisent des actions supplémentaires pour les services mondiaux, tels que Support Plans et AWS Artifact.
- La désactivation de la journalisation des accès au serveur pour le compartiment de journalisation des accès d'AWS Control Tower oblige Security Hub CSPM à créer une recherche pour le compartiment de journalisation des accès du compte Log Archive. En raison d'une AWS Security Hub CSPM règle, la journalisation des [accès au serveur du compartiment S3 \[S3.9\]](#) doit être activée. Conformément au Security Hub CSPM, nous vous recommandons de supprimer cette constatation particulière, comme indiqué dans la description de cette règle dans le Security Hub CSPM. Pour plus d'informations, consultez les [informations sur les résultats supprimés](#).
- La journalisation des accès pour le bucket de journalisation (normal) du compte Log Archive est inchangée dans la version 3.1. Conformément aux meilleures pratiques, les événements d'accès pour ce compartiment sont enregistrés sous forme d'entrées de journal dans le compartiment de journalisation des accès. Pour plus d'informations sur la journalisation des accès, consultez la section [Journalisation des demandes à l'aide de la journalisation des accès au serveur](#) dans la documentation Amazon S3.
- Nous avons mis à jour le contrôle Region Deny. Cette mise à jour autorise les actions d'un plus grand nombre de services mondiaux. Pour plus de détails sur ce SCP, voir [Refuser l'accès en AWS fonction de la demande Région AWS](#) et [Contrôles qui améliorent la protection de la résidence des données](#).

Services globaux ajoutés :

- AWS Account Management (account:*)
- AWS Activer (activate:*)
- AWS Artifact (artifact:*)

- AWS Billing Conductor (billingconductor:*)
- Optimiseur de calcul AWS (compute-optimizer:*)
- AWS Data Pipeline (datapipeline:GetAccountLimits)
- AWS Device Farm(devicefarm:*)
- AWS Marketplace (discovery-marketplace:*)
- Amazon ECR () ecr-public:*
- AWS License Manager (license-manager:ListReceivedLicenses)
- AWS Lightsail () lightsail:Get*
- Explorateur de ressources AWS (resource-explorer-2:*)
- Amazon S3
(s3:CreateMultiRegionAccessPoint,s3:GetBucketPolicyStatus,s3:PutMultiRegionAcc
- AWS Savings Plans (savingsplans:*)
- Centre d'identité IAM () sso:*
- AWS Support App (supportapp:*)
- Support Plans (supportplans:*)
- AWS Durabilité (sustainability:*)
- AWS Resource Groups Tagging API (tag:GetResources)
- AWS Marketplace Informations sur les fournisseurs (vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles)

Contrôles proactifs d'AWS Control Tower généralement disponibles

13 avril 2023

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Les contrôles proactifs d'AWS Control Tower sont désormais généralement disponibles. Les contrôles proactifs vous aident à appliquer les meilleures pratiques pour vos AWS ressources. Pour plus d'informations sur les contrôles proactifs, voir [Contrôles proactifs](#).

Des contrôles proactifs sont disponibles partout Régions AWS où AWS Control Tower est disponible. Pour obtenir la liste des Régions AWS endroits où AWS Control Tower est disponible, consultez le [Région AWS tableau](#).

janvier - décembre 2022

En 2022, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

- [Opérations de compte simultanées](#)
- [Personnalisation de Account Factory \(AFC\)](#)
- [Des contrôles complets facilitent le provisionnement et la gestion des AWS ressources](#)
- [État de conformité consultable pour toutes les AWS Config règles](#)
- [API pour les contrôles et une nouvelle CloudFormation ressource](#)
- [CfCT prend en charge la suppression d'ensembles de piles](#)
- [Conservation personnalisée des journaux](#)
- [Réparation de la dérive des rôles disponible](#)
- [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.0](#)
- [La page Organisation combine les vues OUs et les comptes](#)
- [Création de compte et inscription simplifiées](#)
- [AFT prend en charge la personnalisation automatique des comptes AWS Control Tower partagés](#)
- [Opérations simultanées pour tous les contrôles optionnels](#)
- [Comptes de sécurité et de journalisation existants](#)
- [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.9](#)
- [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.8](#)

Opérations de compte simultanées

16 décembre 2022

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge les actions simultanées dans Account Factory. Vous pouvez créer, mettre à jour ou inscrire jusqu'à cinq (5) comptes à la fois. Soumettez jusqu'à cinq actions à la suite et consultez l'état d'avancement de chaque demande, pendant que vos comptes finissent de s'accumuler en arrière-plan. Par exemple, vous ne devez plus attendre la fin de chaque processus avant de mettre à jour un autre compte ou de réenregistrer une unité organisationnelle (UO) complète.

Personnalisation de Account Factory (AFC)

28 novembre 2022

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

La personnalisation des comptes en usine vous permet de personnaliser les comptes nouveaux et existants depuis la console AWS Control Tower. Ces nouvelles fonctionnalités de personnalisation vous permettent de définir des plans de compte, qui sont des CloudFormation modèles contenus dans un produit Service Catalog spécialisé. Les plans fournissent des ressources et des configurations entièrement personnalisées. Vous pouvez également choisir d'utiliser des plans prédéfinis, conçus et gérés par des AWS partenaires, qui vous aident à personnaliser les comptes pour des cas d'utilisation spécifiques.

Auparavant, AWS Control Tower Account Factory ne prenait pas en charge la personnalisation des comptes dans la console. Avec cette mise à jour de Account Factory, vous pouvez prédéfinir les exigences relatives aux comptes et les mettre en œuvre dans le cadre d'un flux de travail bien défini. Vous pouvez appliquer des plans pour créer de nouveaux comptes, inscrire d'autres AWS comptes dans AWS Control Tower et mettre à jour les comptes AWS Control Tower existants.

Lorsque vous approvisionnez, enregistrez ou mettez à jour un compte dans Account Factory, vous sélectionnez le plan à déployer. Les ressources spécifiées dans le plan sont mises à disposition sur votre compte. Lorsque la création de votre compte est terminée, toutes les configurations personnalisées peuvent être utilisées immédiatement.

Pour commencer à personnaliser les comptes, vous pouvez définir les ressources correspondant à votre cas d'utilisation prévu dans un produit Service Catalog. Vous pouvez également sélectionner des solutions gérées par des partenaires dans la bibliothèque AWS Getting Started. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Personnalisez les comptes avec Account Factory Customization \(AFC\)](#).

Des contrôles complets facilitent le provisionnement et la gestion des AWS ressources

28 novembre 2022

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge la gestion complète des contrôles, y compris de nouveaux contrôles proactifs optionnels, mis en œuvre via CloudFormation des hooks. Ces contrôles

sont qualifiés de proactifs car ils vérifient vos ressources, avant qu'elles ne soient déployées, afin de déterminer si les nouvelles ressources seront conformes aux contrôles activés dans votre environnement.

Plus de 130 nouveaux contrôles proactifs vous aident à atteindre des objectifs politiques spécifiques pour votre environnement AWS Control Tower, à satisfaire aux exigences des cadres de conformité aux normes du secteur et à régir les interactions avec AWS Control Tower dans plus de vingt autres AWS services.

La bibliothèque de contrôles AWS Control Tower classe ces contrôles en fonction des AWS services et ressources associés. Pour plus de détails, consultez la section [Contrôles proactifs](#).

Dans cette version, AWS Control Tower est également intégrée AWS Security Hub CSPM, grâce à la nouvelle norme Security Hub CSPM Service-Managed Standard : AWS Control Tower, qui prend en charge la norme AWS Foundational Security Best Practices (FSBP). Vous pouvez consulter plus de 160 contrôles Security Hub CSPM ainsi que les contrôles AWS Control Tower dans la console, et vous pouvez obtenir un score de sécurité Security Hub CSPM pour votre environnement AWS Control Tower. Pour plus d'informations, consultez [la section Contrôles du Security Hub](#).

État de conformité consultable pour toutes les AWS Config règles

18 novembre 2022

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower affiche désormais l'état de conformité de toutes les AWS Config règles déployées dans les unités organisationnelles enregistrées auprès d'AWS Control Tower. Vous pouvez consulter l'état de conformité de toutes les AWS Config règles qui affectent vos comptes dans AWS Control Tower, qu'ils soient inscrits ou non, sans avoir à naviguer en dehors de la console AWS Control Tower. Les clients peuvent choisir de configurer des règles de configuration, appelées contrôles de détection, dans AWS Control Tower, ou de les configurer directement via le AWS Config service. Les règles déployées par AWS Config sont affichées, ainsi que les règles déployées par AWS Control Tower.

Auparavant, AWS Config les règles déployées via le AWS Config service n'étaient pas visibles dans la console AWS Control Tower. Les clients devaient accéder au AWS Config service pour identifier les AWS Config règles non conformes. Vous pouvez désormais identifier toute AWS Config règle non conforme dans la console AWS Control Tower. Pour connaître l'état de conformité de toutes vos règles Config, accédez à la page des détails du compte dans la console AWS Control Tower.

Vous verrez une liste indiquant l'état de conformité des contrôles gérés par AWS Control Tower et les règles Config déployées en dehors d'AWS Control Tower.

API pour les contrôles et une nouvelle CloudFormation ressource

1er septembre 2022

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge la gestion programmatique des contrôles, également appelés garde-fous, par le biais d'un ensemble d'appels d'API. Une nouvelle CloudFormation ressource prend en charge les fonctionnalités de l'API pour les contrôles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Automatisez les tâches dans AWS Control Tower](#) et [Créez AWS Control Tower des ressources avec AWS CloudFormation](#).

Ils vous APIs permettent d'activer, de désactiver et de consulter l'état de l'application des contrôles dans la bibliothèque AWS Control Tower. Ils APIs incluent le support pour CloudFormation, afin que vous puissiez gérer les AWS ressources en tant que infrastructure-as-code (iAc). AWS Control Tower fournit des contrôles préventifs et de détection facultatifs qui expriment vos intentions politiques concernant l'ensemble d'une unité organisationnelle (UO) et chaque AWS compte au sein de l'UO. Ces règles restent en vigueur lorsque vous créez de nouveaux comptes ou que vous modifiez des comptes existants.

APIs inclus dans cette version

- **EnableControl**— Cet appel d'API active un contrôle. Il lance une opération asynchrone qui crée AWS des ressources sur l'unité organisationnelle spécifiée et les comptes qu'elle contient.
- **DisableControl**— Cet appel d'API désactive un contrôle. Il lance une opération asynchrone qui supprime les AWS ressources de l'unité organisationnelle spécifiée et les comptes qu'elle contient.
- **GetControlOperation**— Renvoie le statut d'un particulier EnableControl ou d'une DisableControl opération.
- **ListEnabledControls**— Répertoire les contrôles activés par AWS Control Tower sur l'unité organisationnelle spécifiée et les comptes qu'elle contient.

Pour consulter la liste des noms de contrôle pour les contrôles facultatifs, consultez la section [Identifiants de ressources APIs et contrôles](#) dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower.

CfCT prend en charge la suppression d'ensembles de piles

26 août 2022

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

Les personnalisations pour AWS Control Tower (CfCT) prennent désormais en charge la suppression d'ensembles de piles, en définissant un paramètre dans le `manifest.yaml` fichier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Suppression d'un ensemble de piles](#).

Important

Lorsque vous définissez la valeur de `enable_stack_set_deletion` to pour la première fois `true`, la prochaine fois que vous invoquerez CfCT, TOUTES les ressources qui commencent par le préfixe `CustomControlTower-`, auxquelles est associée la balise `Key:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet` clé et qui ne sont pas déclarées dans le fichier manifeste sont préparées pour être supprimées.

Conservation personnalisée des journaux

15 août 2022

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#))

AWS Control Tower permet désormais de personnaliser la politique de rétention pour les compartiments Amazon S3 qui stockent vos CloudTrail journaux AWS Control Tower. Vous pouvez personnaliser votre politique de conservation des journaux Amazon S3, par tranches de jours ou d'années, jusqu'à un maximum de 15 ans.

Si vous choisissez de ne pas personnaliser la conservation des journaux, les paramètres par défaut sont de 1 an pour la journalisation standard du compte et de 10 ans pour la journalisation des accès.

Cette fonctionnalité est disponible pour les clients existants via AWS Control Tower lorsque vous mettez à jour ou réparez votre zone d'atterrissage, et pour les nouveaux clients via la configuration d'AWS Control Tower

Réparation de la dérive des rôles disponible

11 août 2022

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower prend désormais en charge la réparation de la dérive des rôles. Vous pouvez rétablir un rôle requis sans avoir à réparer complètement votre zone d'atterrissage. Si ce type de réparation de dérive est nécessaire, la page d'erreur de la console indique les étapes à suivre pour restaurer le rôle, afin que votre zone d'atterrissage soit à nouveau disponible.

Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.0

29 juillet 2022

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 3.0. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#))

La version 3.0 de la zone de landing zone d'AWS Control Tower inclut les mises à jour suivantes :

- La possibilité de choisir des AWS CloudTrail parcours au niveau de l'organisation ou de se désinscrire des CloudTrail sentiers gérés par AWS Control Tower.
- Deux nouvelles commandes de détection pour déterminer si des activités AWS CloudTrail de journalisation sont enregistrées sur vos comptes.
- La possibilité d'agréger AWS Config des informations sur les ressources mondiales de votre région d'origine uniquement.
- Une mise à jour de la Région refuse le contrôle.
- Une mise à jour de la politique gérée, `AWSControlTowerServiceRolePolicy`.
- Nous ne créons plus le rôle IAM `aws-controltower-CloudWatchLogsRole` le groupe de CloudWatch log `aws-controltower/CloudTrailLogs` dans chaque compte inscrit. Auparavant, nous les avons créés dans chaque compte pour le suivi de son compte. Avec les parcours d'organisation, nous n'en créons qu'un dans le compte de gestion.

Les sections suivantes fournissent plus de détails sur chaque nouvelle fonctionnalité.

CloudTrail Sentiers au niveau de l'organisation dans AWS Control Tower

Avec la version 3.0 de landing zone, AWS Control Tower prend désormais en charge les trails au niveau de l'organisation AWS CloudTrail .

Lorsque vous mettez à jour votre zone d'atterrissage AWS Control Tower vers la version 3.0, vous avez la possibilité de sélectionner les AWS CloudTrail sentiers au niveau de l'organisation comme

préférence de journalisation, ou de vous désinscrire des CloudTrail sentiers gérés par AWS Control Tower. Lorsque vous passez à la version 3.0, AWS Control Tower supprime les traces existantes au niveau du compte pour les comptes inscrits après une période d'attente de 24 heures. AWS Control Tower ne supprime pas les traces au niveau du compte pour les comptes non inscrits. Dans le cas peu probable où la mise à jour de votre zone d'atterrissage n'aboutirait pas, mais que l'échec se produirait alors qu'AWS Control Tower a déjà créé le journal au niveau de l'organisation, vous risquez de devoir payer des frais supplémentaires pour les journaux au niveau de l'organisation et au niveau du compte, jusqu'à ce que votre opération de mise à jour soit terminée avec succès.

À compter de la landing zone 3.0, AWS Control Tower ne prend plus en charge les traces de gestion au niveau du compte. AWS AWS Control Tower crée plutôt un journal au niveau de l'organisation, actif ou inactif, en fonction de votre sélection.

Note

Après la mise à jour vers la version 3.0 ou ultérieure, vous n'avez pas la possibilité de continuer avec les CloudTrail traces au niveau du compte gérées par AWS Control Tower.

Aucune donnée de journalisation n'est perdue dans les journaux agrégés de votre compte, car les journaux restent dans le compartiment Amazon S3 existant dans lequel ils sont stockés. Seuls les sentiers sont supprimés, pas les journaux existants. Si vous sélectionnez l'option permettant d'ajouter des traces au niveau de l'organisation, AWS Control Tower ouvre un nouveau chemin vers un nouveau dossier dans votre compartiment Amazon S3 et continue d'envoyer les informations de journalisation à cet emplacement. Si vous choisissez de ne pas participer aux sentiers gérés par AWS Control Tower, vos journaux existants restent inchangés dans le compartiment.

Conventions de dénomination des chemins pour le stockage des journaux

- Les journaux de suivi des comptes sont stockés sous la forme suivante : `/org id/AWSLogs/...`
- Les journaux de suivi de l'organisation sont stockés avec un chemin de la forme suivante : `/org id/AWSLogs/org id/...`

Le chemin créé par AWS Control Tower pour les CloudTrail sentiers au niveau de votre organisation est différent du chemin par défaut pour un journal créé manuellement au niveau de l'organisation, qui aurait la forme suivante :

- `/AWSLogs/org id/...`

Pour plus d'informations sur la dénomination des CloudTrail chemins, consultez la section [Trouver vos fichiers CloudTrail journaux](#).

 Tip

Si vous envisagez de créer et de gérer vos propres traces au niveau de votre compte, nous vous recommandons de créer les nouvelles pistes avant de terminer la mise à jour de la version 3.0 de la zone de landing zone d'AWS Control Tower, afin de commencer à vous connecter immédiatement.

À tout moment, vous pouvez choisir de créer de nouveaux CloudTrail parcours au niveau du compte ou de l'organisation et de les gérer vous-même. La possibilité de choisir des CloudTrail pistes au niveau de l'organisation gérées par AWS Control Tower est disponible lors de toute mise à jour de la zone d'atterrissage vers la version 3.0 ou ultérieure. Vous pouvez accepter ou non les parcours organisés au niveau de l'organisation chaque fois que vous mettez à jour votre zone de landing zone.

Si vos journaux sont gérés par un service tiers, assurez-vous de donner le nouveau nom de chemin d'accès à votre service.

 Note

Pour les zones d'atterrissage de la version 3.0 ou ultérieure, les AWS CloudTrail traces au niveau du compte ne sont pas prises en charge par AWS Control Tower. Vous pouvez créer et gérer vos propres traces au niveau de votre compte à tout moment, ou vous pouvez opter pour les pistes au niveau de l'organisation gérées par AWS Control Tower.

Enregistrer AWS Config les ressources de la région d'origine uniquement

Dans la version 3.0 de landing zone, AWS Control Tower a mis à jour la configuration de base AWS Config afin d'enregistrer les ressources globales dans la région d'origine uniquement. Après la mise à jour vers la version 3.0, l'enregistrement des ressources pour les ressources globales est activé uniquement dans votre région d'origine.

Cette configuration est considérée comme une bonne pratique. Il est recommandé par AWS Security Hub CSPM et AWS Config permet de réaliser des économies en réduisant le nombre d'éléments de configuration créés lors de la création, de la modification ou de la suppression de ressources

globales. Auparavant, chaque fois qu'une ressource globale était créée, mise à jour ou supprimée, que ce soit par un client ou par un AWS service, un élément de configuration était créé pour chaque élément dans chaque région gouvernée.

Deux nouvelles commandes de détection pour la AWS CloudTrail journalisation

Dans le cadre de la modification des AWS CloudTrail pistes au niveau de l'organisation, AWS Control Tower introduit deux nouvelles commandes de détection qui vérifient si elles CloudTrail sont activées. Le premier contrôle comporte des instructions obligatoires et il est activé sur l'unité d'organisation de sécurité lors de la configuration ou des mises à jour de la zone d'atterrissage de la version 3.0 et des versions ultérieures. Le second contrôle fait l'objet de directives fortement recommandées, et il est éventuellement appliqué à toute OUs autre option que l'unité d'organisation de sécurité, pour laquelle la protection de contrôle obligatoire est déjà appliquée.

Contrôle obligatoire : [détecter si les comptes partagés relevant de l'unité organisationnelle de sécurité sont activés AWS CloudTrail ou si CloudTrail Lake est activé](#)

Contrôle fortement recommandé : [détectez si un compte est activé AWS CloudTrail ou si CloudTrail Lake est activé](#)

Pour plus d'informations sur les nouveaux contrôles, consultez [la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower](#).

Une mise à jour du contrôle des refus par région

Nous avons mis à jour la NotActionliste dans la section Region Deny Control pour inclure les actions de certains services supplémentaires, listés ci-dessous :

```
"chatbot:*",
"s3:GetAccountPublic",
"s3:DeleteMultiRegionAccessPoint",
"s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
"s3:GetMultiRegionAccessPoint",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
"s3:ListMultiRegionAccessPoints",
"s3:GetStorageLensConfiguration",
"s3:GetStorageLensDashboard",
"s3:ListStorageLensConfigurations"
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
```

```
"s3:PutAccountPublic",  
"s3:PutAccountPublicAccessBlock",
```

Vidéo de procédure

Cette vidéo (3:07) explique comment mettre à jour votre zone d'atterrissage AWS Control Tower existante vers la version 3. Pour un visionnage de meilleure qualité, sélectionnez l'icône dans le coin inférieur droit de la vidéo pour l'afficher en plein écran. Le sous-titrage est disponible.

[Présentation vidéo de la mise à jour d'une zone d'atterrissage AWS Control Tower existante vers la zone d'atterrissage 3.](#)

La page Organisation combine les vues OUs et les comptes

18 juillet 2022

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

La nouvelle page d'organisation dans AWS Control Tower affiche une vue hiérarchique (arborescence) de toutes les unités organisationnelles (OUs) et de tous les comptes. Il combine les informations des pages OUs et des comptes, qui existaient auparavant.

Sur la nouvelle page, vous pouvez voir les relations entre le parent OUs et ses comptes imbriqués OUs. Vous pouvez agir sur les regroupements de ressources. Vous pouvez configurer l'affichage des pages. Par exemple, vous pouvez développer ou réduire la vue hiérarchique, filtrer la vue pour afficher les comptes ou OUs uniquement, choisir de n'afficher que vos comptes inscrits et enregistrés OUs, ou vous pouvez afficher des groupes de ressources connexes. Il est plus facile de s'assurer que l'ensemble de votre organisation est correctement mis à jour.

Création de compte et inscription simplifiées

30 juin 2022

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower fournit désormais un flux de travail simplifié pour créer et inscrire des comptes. Vous pouvez créer un nouveau compte ou inscrire un compte existant dans un seul flux de travail, sans accéder à la console Service Catalog. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrer un compte existant depuis la console AWS Control Tower](#).

AFT prend en charge la personnalisation automatique des comptes AWS Control Tower partagés

27 mai 2022

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

Account Factory for Terraform (AFT) peut désormais personnaliser et mettre à jour par programmation tous vos comptes gérés par AWS Control Tower, y compris le compte de gestion, le compte d'audit et le compte d'archivage des journaux, ainsi que vos comptes inscrits. Vous pouvez centraliser la personnalisation de votre compte et la gestion des mises à jour, tout en protégeant la sécurité des configurations de votre compte, car vous définissez le rôle qui exécute le travail.

Le AWSAFTExecutionrôle existant déploie désormais les personnalisations dans tous les comptes. Vous pouvez configurer des autorisations IAM avec des limites qui limitent l'accès au AWSAFTExecutionrôle en fonction de vos exigences commerciales et de sécurité. Vous pouvez également déléguer par programmation les autorisations de personnalisation approuvées dans ce rôle, pour les utilisateurs de confiance. Il est recommandé de limiter les autorisations à celles qui sont nécessaires pour déployer les personnalisations requises.

AFT crée désormais le nouveau AWSAFTService rôle pour déployer les ressources AFT dans tous les comptes gérés, y compris les comptes partagés et le compte de gestion. Les ressources étaient auparavant déployées par le AWSAFTExecutionrôle.

Les comptes partagés et de gestion d'AWS Control Tower ne sont pas approvisionnés via Account Factory, ils ne contiennent donc pas de produits provisionnés correspondants. AWS Service Catalog Par conséquent, vous n'êtes pas en mesure de mettre à jour les comptes partagés et de gestion dans Service Catalog.

Opérations simultanées pour tous les contrôles optionnels

18 mai 2022

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower prend désormais en charge les opérations simultanées pour les contrôles préventifs, ainsi que pour les contrôles de détection.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, toute commande optionnelle peut désormais être appliquée ou supprimée simultanément, améliorant ainsi la facilité d'utilisation et les performances de toutes les commandes optionnelles. Vous pouvez activer plusieurs contrôles optionnels sans attendre la fin

des opérations de contrôle individuelles. Les seules périodes restreintes sont celles où AWS Control Tower est en train de configurer sa zone de landing zone ou lors de l'extension de la gouvernance à une nouvelle organisation.

Fonctionnalités prises en charge pour les contrôles préventifs :

- Appliquez et supprimez différents contrôles préventifs sur la même unité d'organisation.
- Appliquez et supprimez simultanément différents contrôles préventifs sur différents OUs appareils.
- Appliquez et supprimez le même contrôle préventif sur plusieurs OUs appareils simultanément.
- Vous pouvez appliquer et supprimer simultanément tous les contrôles préventifs et de détection.

Vous pouvez découvrir ces améliorations de la simultanéité des contrôles dans toutes les versions publiées d'AWS Control Tower.

Lorsque vous appliquez des contrôles préventifs à Nested OUs, les contrôles préventifs affectent tous les comptes OUs imbriqués sous l'unité d'organisation cible, même si ces comptes ne OUs sont pas enregistrés auprès d'AWS Control Tower. Les contrôles préventifs sont mis en œuvre à l'aide des politiques de contrôle des services (SCPs), qui font partie de AWS Organizations. Les contrôles Detective sont mis en œuvre à l'aide de AWS Config règles. Les garde-fous restent en vigueur lorsque vous créez de nouveaux comptes ou que vous apportez des modifications à vos comptes existants, et AWS Control Tower fournit un rapport récapitulatif indiquant dans quelle mesure chaque compte est conforme aux politiques que vous avez activées. Pour obtenir la liste complète des contrôles disponibles, consultez [la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower](#).

Comptes de sécurité et de journalisation existants

16 mai 2022

(Disponible lors de la configuration initiale.)

AWS Control Tower vous permet désormais de spécifier un AWS compte existant en tant que compte de sécurité ou de journalisation AWS Control Tower, lors du processus de configuration initiale de la zone de landing zone. Grâce à cette option, AWS Control Tower n'a plus besoin de créer de nouveaux comptes partagés. Le compte de sécurité, appelé compte d'audit par défaut, est un compte restreint qui permet à vos équipes de sécurité et de conformité d'accéder à tous les comptes de votre zone de landing zone. Le compte de journalisation, appelé compte Log Archive par défaut, fonctionne comme un référentiel. Il stocke les journaux des activités de l'API et des configurations de ressources de tous les comptes de votre zone de landing zone.

En intégrant vos comptes de sécurité et de journalisation existants, il est plus facile d'étendre la gouvernance d'AWS Control Tower à vos organisations existantes ou de passer à AWS Control Tower depuis une autre zone de landing zone. L'option vous permettant d'utiliser les comptes existants s'affiche lors de la configuration initiale de la zone d'atterrissage. Il inclut des contrôles pendant le processus de configuration, qui garantissent le succès du déploiement. AWS Control Tower implémente les rôles et les contrôles nécessaires sur vos comptes existants. Il ne supprime ni ne fusionne aucune ressource ou donnée existante dans ces comptes.

Limitation : si vous envisagez d'intégrer AWS des comptes existants dans AWS Control Tower en tant que comptes d'audit et d'archivage des journaux, et si ces comptes disposent de AWS Config ressources existantes, vous devez supprimer les AWS Config ressources existantes avant de pouvoir les inscrire dans AWS Control Tower.

Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.9

22 avril 2022

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.9. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#))

La version 2.9 d'AWS Control Tower landing zone met à jour le redirecteur de notifications Lambda pour qu'il utilise le runtime Python version 3.9. Cette mise à jour corrige la dépréciation de la version 3.6 de Python, prévue pour juillet 2022. Pour les informations les plus récentes, consultez [la page d'obsolescence de Python](#).

Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.8

10 février 2022

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.8. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#))

La version 2.8 de la zone de landing zone d'AWS Control Tower ajoute des fonctionnalités conformes aux récentes mises à jour des [meilleures pratiques AWS fondamentales en matière de sécurité](#).

Dans cette version :

- La journalisation des accès est configurée pour le compartiment de journaux d'accès du compte Log Archive, afin de suivre l'accès au compartiment de journaux d'accès S3 existant.

- Support pour la politique de cycle de vie est ajouté. Le journal d'accès du compartiment de journaux d'accès S3 existant est défini sur une durée de conservation par défaut de 10 ans.
- En outre, cette version met à jour AWS Control Tower afin d'utiliser le rôle AWS Service Linked (SLR) fourni par AWS Config, dans tous les comptes gérés (à l'exception du compte de gestion), afin que vous puissiez configurer et gérer les règles de configuration conformément aux AWS Config meilleures pratiques. Les clients qui ne procèdent pas à la mise à niveau continueront à utiliser leur rôle existant.
- Cette version rationalise le processus de configuration KMS d'AWS Control Tower pour le chiffrement AWS Config des données et améliore les messages d'état associés dans CloudTrail
- La version inclut une mise à jour du contrôle de refus des régions, afin de permettre à la route53-application-recovery fonctionnalité d'entrer dansus-west-2.
- Mise à jour : le 15 février 2022, nous avons supprimé la file d'attente des lettres mortes pour les fonctions AWS Lambda.

Informations supplémentaires :

- Si vous mettez hors service votre zone de landing zone, AWS Control Tower ne supprime pas le rôle lié au AWS Config service.
- Si vous désapprovisionnez un compte Account Factory, AWS Control Tower ne supprime pas le rôle lié au AWS Config service.

Pour mettre à jour votre zone d'atterrissage vers la version 2.8, accédez à la page des paramètres de la zone d'atterrissage, sélectionnez la version 2.8, puis choisissez Mettre à jour. Après avoir mis à jour votre zone de landing zone, vous devez mettre à jour tous les comptes régis par AWS Control Tower, comme indiqué dans [Gestion des mises à jour de configuration dans AWS Control Tower](#).

janvier - décembre 2021

En 2021, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

- [Fonctionnalités de refus régional](#)
- [Fonctionnalités de résidence des données](#)
- [AWS Control Tower présente le provisionnement et la personnalisation des comptes Terraform](#)
- [Nouvel événement du cycle de vie disponible](#)
- [AWS Control Tower permet l'imbrication OUs](#)

- [Detective contrôle la simultanéité](#)
- [Deux nouvelles régions disponibles](#)
- [Désélection de la région](#)
- [AWS Control Tower fonctionne avec des systèmes de gestion des AWS clés](#)
- [Contrôles renommés, fonctionnalités inchangées](#)
- [AWS Control Tower effectue des scans SCPs quotidiens pour détecter toute dérive](#)
- [Noms OUs et comptes personnalisés](#)
- [Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.7](#)
- [Trois nouvelles AWS régions disponibles](#)
- [Gouverner uniquement les régions sélectionnées](#)
- [AWS Control Tower étend désormais la gouvernance à l'existant OUs dans vos AWS organisations](#)
- [AWS Control Tower fournit des mises à jour de compte en masse](#)

Fonctionnalités de refus régional

30 novembre 2021

(Aucune mise à jour n'est requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower.)

AWS Control Tower propose désormais des fonctionnalités de refus de région, qui vous aident à limiter l'accès aux AWS services et aux opérations pour les comptes inscrits dans votre environnement AWS Control Tower. La fonctionnalité de refus de région complète les fonctionnalités de sélection et de désélection de région existantes dans AWS Control Tower. Ensemble, ces fonctionnalités vous aident à résoudre les problèmes de conformité et de réglementation, tout en équilibrant les coûts associés à l'expansion dans de nouvelles régions.

Par exemple, AWS les clients en Allemagne peuvent refuser l'accès AWS aux services dans les régions situées en dehors de la région de Francfort. Vous pouvez sélectionner des régions restreintes lors du processus de configuration d'AWS Control Tower ou sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage. La fonctionnalité Region Deny est disponible lorsque vous mettez à jour votre version de la zone de landing zone d'AWS Control Tower. Certains AWS services sont exemptés des fonctionnalités de refus régional. Pour en savoir plus, voir [Configurer le contrôle de refus des régions](#).

Fonctionnalités de résidence des données

30 novembre 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower propose désormais des contrôles spécialement conçus pour garantir que les données clients que vous téléchargez vers les AWS services se trouvent uniquement dans les AWS régions que vous spécifiez. Vous pouvez sélectionner la AWS ou les régions dans lesquelles les données de vos clients sont stockées et traitées. Pour obtenir la liste complète des AWS régions dans lesquelles AWS Control Tower est disponible, consultez le [tableau des AWS régions](#).

Pour un contrôle granulaire, vous pouvez appliquer des contrôles supplémentaires, tels que Interdire les connexions Amazon Virtual Private Network (VPN) ou interdire l'accès à Internet pour une instance Amazon VPC. Vous pouvez consulter l'état de conformité des contrôles dans la console AWS Control Tower. Pour obtenir la liste complète des contrôles disponibles, consultez [la bibliothèque de contrôles AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower présente le provisionnement et la personnalisation des comptes Terraform

29 novembre 2021

(Mise à jour facultative pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower)

Vous pouvez désormais utiliser Terraform pour provisionner et mettre à jour des comptes personnalisés via AWS Control Tower, avec AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT).

AFT fournit un pipeline unique d'infrastructure Terraform en tant que code (IaC), qui approvisionne les comptes gérés par AWS Control Tower. Les personnalisations effectuées au cours du provisionnement permettent de respecter vos politiques commerciales et de sécurité, avant que vous ne donniez les comptes aux utilisateurs finaux.

Le pipeline de création de compte automatisé AFT surveille jusqu'à ce que le provisionnement du compte soit terminé, puis il continue, déclenchant des modules Terraform supplémentaires qui améliorent le compte avec les personnalisations nécessaires. Dans le cadre du processus de personnalisation, vous pouvez configurer le pipeline pour installer vos propres modules Terraform personnalisés, et vous pouvez choisir d'ajouter l'une des options de fonctionnalité AFT, fournies par AWS pour les personnalisations courantes.

Commencez à utiliser AWS Control Tower Account Factory pour Terraform en suivant les étapes décrites dans le guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower et en téléchargeant AFT pour votre

instance Terraform. [Déployez AWS Control Tower Account Factory pour Terraform \(AFT\)](#) AFT prend en charge les distributions Open Source Terraform Cloud, Terraform Enterprise et Terraform.

Nouvel événement du cycle de vie disponible

18 novembre 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

L'événement `PrecheckOrganizationalUnit` enregistre si des ressources bloquent le succès de la tâche de gouvernance `Extend`, y compris les ressources imbriquées. OUs Pour de plus amples informations, veuillez consulter [PrecheckOrganizationalUnit](#).

AWS Control Tower permet l'imbrication OUs

16 novembre 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower vous permet désormais d'inclure Nested OUs dans votre zone de landing zone.

AWS Control Tower prend en charge les unités organisationnelles imbriquées (OUs), ce qui vous permet d'organiser les comptes en plusieurs niveaux hiérarchiques et d'appliquer des contrôles préventifs de manière hiérarchique. Vous pouvez enregistrer le OUs contenu imbriqué OUs, créer et enregistrer OUs sous parent OUs, et activer les contrôles sur n'importe quelle unité d'organisation enregistrée, quelle que soit sa profondeur. Pour prendre en charge cette fonctionnalité, la console indique le nombre de comptes gouvernés et OUs.

Avec Nested OUs, vous pouvez adapter votre AWS Control Tower OUs à la stratégie AWS multi-comptes, et vous pouvez réduire le temps nécessaire pour activer les contrôles sur plusieurs comptes OUs, en appliquant les contrôles au niveau de l'unité d'organisation parent.

Considérations clés

1. Vous pouvez enregistrer une unité d'organisation existante à plusieurs niveaux OUs auprès d'AWS Control Tower, une unité d'organisation à la fois, en commençant par l'unité d'organisation de niveau supérieur, puis en descendant dans l'arborescence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Passez d'une structure d'unité d'organisation plate à une structure d'unité d'organisation imbriquée](#).

2. Les comptes relevant directement d'une unité d'organisation enregistrée sont inscrits automatiquement. Les comptes situés plus bas dans l'arborescence peuvent être inscrits en enregistrant leur OU parent immédiat.
3. Les contrôles préventifs (SCPs) sont hérités automatiquement vers le bas de la hiérarchie ; SCPs ceux appliqués au parent sont hérités par tous les éléments imbriqués. OUs
4. Les contrôles Detective (règles de AWS configuration) ne sont PAS hérités automatiquement.
5. La conformité aux contrôles de détection est signalée par chaque unité d'organisation.
6. La dérive du SCP sur une unité d'organisation affecte tous les comptes et ceux situés OUs en dessous de celle-ci.
7. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles unités imbriquées OUs sous l'unité d'organisation de sécurité (unité d'organisation principale).

Detective contrôle la simultanéité

5 novembre 2021

(Mise à jour facultative pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower)

Les contrôles de détection d'AWS Control Tower prennent désormais en charge les opérations simultanées pour les contrôles de détection, ce qui améliore la facilité d'utilisation et les performances. Vous pouvez activer plusieurs contrôles de détection sans attendre la fin des opérations de contrôle individuelles.

Fonctionnalités prises en charge :

- Activez différents contrôles de détection sur la même unité d'organisation (par exemple, détectez si le MFA est activé pour l'utilisateur root et détectez si l'accès public en écriture aux compartiments Amazon S3 est autorisé).
- Activez différents contrôles de détection simultanément sur différents OUs appareils.
- La messagerie d'erreur Guardrail a été améliorée afin de fournir des conseils supplémentaires pour les opérations de contrôle simultanées prises en charge.

Non pris en charge dans cette version :

- L'activation simultanée du même contrôle de détection sur plusieurs sites OUs n'est pas prise en charge.

- La simultanéité des contrôles préventifs n'est pas prise en charge.

Vous pouvez découvrir les améliorations apportées par Detective Control à la concurrence dans toutes les versions d'AWS Control Tower. Il est recommandé aux clients qui n'utilisent pas actuellement la version 2.7 d'effectuer une mise à jour de la zone d'atterrissage afin de bénéficier d'autres fonctionnalités, telles que la sélection et la désélection de régions, disponibles dans la dernière version.

Deux nouvelles régions disponibles

29 juillet 2021

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower est désormais disponible dans deux AWS régions supplémentaires : Amérique du Sud (Sao Paulo) et Europe (Paris). Cette mise à jour étend la disponibilité d'AWS Control Tower à 15 AWS régions.

Si vous utilisez AWS Control Tower pour la première fois, vous pouvez le lancer immédiatement dans toutes les régions prises en charge. Lors du lancement, vous pouvez sélectionner les régions dans lesquelles vous souhaitez qu'AWS Control Tower crée et gère votre environnement multi-comptes.

Si vous disposez déjà d'un environnement AWS Control Tower et que vous souhaitez étendre ou supprimer les fonctionnalités de gouvernance d'AWS Control Tower dans une ou plusieurs régions prises en charge, rendez-vous sur la page des paramètres de la zone d'atterrissage de votre tableau de bord AWS Control Tower, puis sélectionnez les régions. Après avoir mis à jour votre zone de landing zone, vous devez [mettre à jour tous les comptes régis par AWS Control Tower](#).

Désélection de la région

29 juillet 2021

(Mise à jour facultative pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower)

La désélection de la région AWS Control Tower améliore votre capacité à gérer l'empreinte géographique de vos ressources AWS Control Tower. Vous pouvez désélectionner les régions que vous ne souhaitez plus confier à AWS Control Tower. Cette fonctionnalité vous permet de résoudre les problèmes de conformité et de réglementation tout en équilibrant les coûts associés à l'expansion dans de nouvelles régions.

La désélection de région est disponible lorsque vous mettez à jour la version de la zone de landing zone d'AWS Control Tower.

Lorsque vous utilisez Account Factory pour créer un nouveau compte ou inscrire un compte de membre préexistant, ou lorsque vous sélectionnez Extend Governance pour inscrire des comptes dans une unité organisationnelle préexistante, AWS Control Tower déploie ses capacités de gouvernance, notamment la journalisation, la surveillance et les contrôles centralisés, dans les régions que vous avez choisies dans les comptes. Choisir de désélectionner une région et de supprimer la gouvernance d'AWS Control Tower de cette région supprime cette fonctionnalité de gouvernance, mais cela n'empêche pas vos utilisateurs de déployer des AWS ressources ou des charges de travail dans ces régions.

AWS Control Tower fonctionne avec des systèmes de gestion des AWS clés

28 juillet 2021

(Mise à jour facultative pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower vous offre la possibilité d'utiliser une AWS clé du service de gestion des clés (AWS KMS). Une clé est fournie et gérée par vous pour sécuriser les services déployés par AWS Control Tower, y compris AWS CloudTrail AWS Config, et les données Amazon S3 associées. AWS Le chiffrement KMS est un niveau de chiffrement amélioré par rapport au chiffrement SSE-S3 qu'AWS Control Tower utilise par défaut.

L'intégration du support AWS KMS dans AWS Control Tower est conforme aux bonnes pratiques AWS fondamentales en matière de sécurité, qui recommandent une couche de sécurité supplémentaire pour vos fichiers journaux sensibles. Vous devez utiliser des clés AWS gérées par KMS (SSE-KMS) pour le chiffrement au repos. AWS La prise en charge du chiffrement KMS est disponible lorsque vous configurez une nouvelle zone d'atterrissage ou lorsque vous mettez à jour votre zone d'atterrissage AWS Control Tower existante.

Pour configurer cette fonctionnalité, vous pouvez sélectionner la configuration des clés KMS lors de la configuration initiale de votre zone d'atterrissage. Vous pouvez choisir une clé KMS existante ou sélectionner un bouton qui vous dirige vers la console AWS KMS pour en créer une nouvelle. Vous avez également la possibilité de passer du chiffrement par défaut au SSE-KMS ou à une autre clé SSE-KMS.

Pour une zone de landing zone AWS Control Tower existante, vous pouvez effectuer une mise à jour pour commencer à utiliser les clés AWS KMS.

Contrôles renommés, fonctionnalités inchangées

26 juillet 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower est en train de réviser certains noms et descriptions de contrôle afin de mieux refléter les intentions politiques du contrôle. Les noms et descriptions révisés vous aident à comprendre de manière plus intuitive la manière dont les contrôles incarnent les politiques de vos comptes. Par exemple, nous avons modifié en partie le nom des contrôles de détection, passant de « Interdire » à « Détecter », car le contrôle de détection lui-même n'arrête pas une action spécifique, il détecte uniquement les violations des politiques et émet des alertes via le tableau de bord.

Les fonctionnalités de contrôle, les instructions et la mise en œuvre restent inchangées. Seuls les noms et les descriptions des contrôles ont été révisés.

AWS Control Tower effectue des scans SCPs quotidiens pour détecter toute dérive

11 mai 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower effectue désormais des analyses automatisées quotidiennes de votre système géré SCPs afin de vérifier que les contrôles correspondants sont correctement appliqués et qu'ils n'ont pas été modifiés. Si un scan détecte une dérive, vous recevrez une notification. AWS Control Tower envoie une seule notification par problème de dérive. Ainsi, si votre zone d'atterrissage est déjà en état de dérive, vous ne recevrez aucune notification supplémentaire à moins qu'un nouvel élément de dérive ne soit trouvé.

Noms OUs et comptes personnalisés

16 avril 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower vous permet désormais de personnaliser le nom de votre zone de landing zone. Vous pouvez conserver les noms recommandés par AWS Control Tower pour les unités organisationnelles (OUs) et les comptes principaux, ou vous pouvez modifier ces noms lors du processus initial de configuration de la zone de landing zone.

Les noms par défaut fournis par AWS Control Tower pour les comptes principaux OUs et les comptes principaux sont conformes aux recommandations relatives aux bonnes pratiques relatives aux AWS comptes multiples. Toutefois, si votre entreprise applique des politiques de dénomination spécifiques, ou si vous possédez déjà une unité d'organisation ou un compte portant le même nom recommandé, la nouvelle fonctionnalité de dénomination des unités d'organisation et des comptes vous donne la flexibilité nécessaire pour répondre à ces contraintes.

Indépendamment de cette modification du flux de travail lors de la configuration, l'unité d'organisation auparavant connue sous le nom d'unité d'organisation principale est désormais appelée unité d'organisation de sécurité, et l'unité d'organisation précédemment appelée unité d'organisation personnalisée est désormais appelée unité d'organisation Sandbox. Nous avons apporté cette modification afin de mieux nous aligner sur les directives générales relatives aux AWS meilleures pratiques en matière de dénomination.

Les nouveaux clients verront ces nouveaux noms d'unités d'organisation. Les clients existants continueront de voir leurs noms d'origine OUs. Il se peut que vous rencontriez des incohérences dans la dénomination des unités d'organisation lors de la mise à jour de notre documentation avec les nouveaux noms.

Pour commencer à utiliser AWS Control Tower depuis la console de AWS gestion, accédez à la console AWS Control Tower et sélectionnez Set up landing zone en haut à droite. Pour plus d'informations, vous pouvez en savoir plus sur la planification de votre zone d'atterrissage AWS Control Tower.

Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 2.7

8 avril 2021

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.7. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#))

Avec la version 2.7 d'AWS Control Tower, AWS Control Tower introduit quatre nouveaux contrôles préventifs obligatoires d'archivage des journaux qui mettent en œuvre une politique portant uniquement sur les ressources de la tour de contrôle AWS. Nous avons ajusté les directives relatives à quatre contrôles d'archivage de journaux existants, passant de obligatoires à facultatifs, car ils définissent la politique pour les ressources extérieures à AWS Control Tower. Ce changement et cette extension de contrôle permettent de séparer la gouvernance des archives de journaux pour les ressources au sein d'AWS Control Tower de la gouvernance des ressources extérieures à AWS Control Tower.

Les quatre contrôles modifiés peuvent être utilisés conjointement avec les nouveaux contrôles obligatoires pour assurer la gouvernance d'un ensemble plus large d'archives de AWS journaux. Les environnements AWS Control Tower existants maintiendront ces quatre contrôles modifiés activés automatiquement, pour garantir la cohérence de l'environnement ; toutefois, ces contrôles facultatifs peuvent désormais être désactivés. Les nouveaux environnements AWS Control Tower doivent permettre tous les contrôles facultatifs. Les environnements existants doivent désactiver les contrôles auparavant obligatoires avant d'ajouter le chiffrement aux compartiments Amazon S3 qui ne sont pas déployés par AWS Control Tower.

Nouveaux contrôles obligatoires :

- Interdire les modifications apportées à la configuration de chiffrement pour les compartiments S3 créés par AWS Control Tower dans l'archive des journaux
- Interdire les modifications apportées à la configuration de journalisation pour les compartiments S3 créés par AWS Control Tower dans l'archive des journaux
- Interdire les modifications apportées à la politique des compartiments pour les compartiments S3 créés par AWS Control Tower dans les archives de journaux
- Interdire les modifications apportées à la configuration du cycle de vie pour les compartiments S3 créés par AWS Control Tower dans l'archive des journaux

Les directives sont passées de obligatoires à facultatives :

- Interdire les modifications apportées à la configuration du chiffrement pour tous les compartiments Amazon S3 [Auparavant : activer le chiffrement au repos pour l'archivage des journaux]
- Interdire les modifications apportées à la configuration de journalisation pour tous les compartiments Amazon S3 [Auparavant : activer la journalisation des accès pour l'archivage des journaux]
- Interdire les modifications apportées à la politique des compartiments pour tous les compartiments Amazon S3 [Auparavant : interdire les modifications de politique relatives à l'archivage des journaux]
- Interdire les modifications apportées à la configuration du cycle de vie pour tous les compartiments Amazon S3 [Auparavant : définir une politique de conservation pour l'archivage des journaux]

La version 2.7 d'AWS Control Tower inclut des modifications apportées au plan de la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower qui peuvent entraîner une incompatibilité avec les versions précédentes après la mise à niveau vers la version 2.7.

- En particulier, la version 2.7 d'AWS Control Tower BlockPublicAccess s'active automatiquement sur les compartiments S3 déployés par AWS Control Tower. Vous pouvez désactiver cette valeur par défaut si votre charge de travail nécessite un accès à plusieurs comptes. Pour plus d'informations sur ce qui se passe lorsque BlockPublicAccess cette option est activée, consultez [Blocage de l'accès public à votre espace de stockage Amazon S3](#).
- La version 2.7 d'AWS Control Tower inclut une exigence pour le protocole HTTPS. Toutes les demandes envoyées aux compartiments S3 déployés par AWS Control Tower doivent utiliser le protocole SSL (Secure Socket Layer). Seules les requêtes HTTPS sont autorisées à être transmises. Si vous utilisez le protocole HTTP (sans SSL) comme point de terminaison pour envoyer les demandes, cette modification génère une erreur de refus d'accès, susceptible d'interrompre votre flux de travail. Cette modification ne peut pas être annulée après la mise à jour 2.7 de votre zone d'atterrissage.

Nous vous recommandons de modifier vos demandes pour utiliser le protocole TLS au lieu du protocole HTTP.

Trois nouvelles AWS régions disponibles

8 avril 2021

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower est disponible dans trois AWS régions supplémentaires : la région Asie-Pacifique (Tokyo), la région Asie-Pacifique (Séoul) et la région Asie-Pacifique (Mumbai). Une mise à jour de la zone d'atterrissage vers la version 2.7 est nécessaire pour étendre la gouvernance à ces régions.

Votre zone de landing zone n'est pas automatiquement étendue à ces régions lorsque vous effectuez la mise à jour vers la version 2.7. Vous devez les afficher et les sélectionner dans le tableau des régions pour les inclure.

Gouverner uniquement les régions sélectionnées

19 février 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

La sélection de la région AWS Control Tower permet de mieux gérer l'empreinte géographique de vos ressources AWS Control Tower. Pour augmenter le nombre de régions dans lesquelles

vous hébergez AWS des ressources ou des charges de travail (pour des raisons de conformité, de réglementation, de coût ou autres), vous pouvez désormais sélectionner les régions supplémentaires à gouverner.

La sélection de la région est disponible lorsque vous configurez une nouvelle zone d'atterrissage ou que vous mettez à jour la version de votre zone d'atterrissage AWS Control Tower. Lorsque vous utilisez Account Factory pour créer un nouveau compte ou inscrire un compte de membre préexistant, ou lorsque vous utilisez Extend Governance pour inscrire des comptes dans une unité organisationnelle préexistante, AWS Control Tower déploie ses capacités de gouvernance consistant à centraliser la journalisation, la surveillance et les contrôles dans les régions que vous avez choisies dans les comptes. Pour plus d'informations sur la sélection des régions, consultez [Configurez vos régions AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower étend désormais la gouvernance à l'existant OUs dans vos AWS organisations

28 janvier 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

Étendez la gouvernance aux unités organisationnelles existantes (OUs) (celles qui ne font pas partie d'AWS Control Tower) depuis la console AWS Control Tower. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez intégrer des comptes de haut niveau OUs et des comptes inclus sous la gouvernance d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations sur l'extension de la gouvernance à l'ensemble d'une unité d'organisation, consultez [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#).

Lorsque vous enregistrez une unité d'organisation, AWS Control Tower effectue une série de vérifications pour garantir la réussite de l'extension de la gouvernance et de l'inscription des comptes au sein de l'unité d'organisation. Pour plus d'informations sur les problèmes courants associés à l'enregistrement initial d'une unité d'organisation, consultez [Causes courantes d'échec lors de l'enregistrement ou du réenregistrement](#).

Vous pouvez également consulter la [page Web du produit](#) AWS Control Tower ou YouTube visionner cette vidéo expliquant [comment démarrer avec AWS Control Tower pour AWS Organizations](#).

AWS Control Tower fournit des mises à jour de compte en masse

28 janvier 2021

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

Grâce à la fonctionnalité de mise à jour groupée, vous pouvez désormais mettre à jour tous les comptes d'une unité AWS Organizations organisationnelle (UO) enregistrée contenant jusqu'à 300 comptes, en un seul clic, depuis le tableau de bord AWS Control Tower. Cela est particulièrement utile lorsque vous mettez à jour votre zone d'atterrissage AWS Control Tower et que vous devez également mettre à jour vos comptes inscrits pour les aligner sur la version actuelle de la zone d'atterrissage.

Cette fonctionnalité vous permet également de maintenir vos comptes à jour lorsque vous mettez à jour votre zone d'atterrissage AWS Control Tower pour l'étendre à de nouvelles régions, ou lorsque vous souhaitez réenregistrer une unité d'organisation pour vous assurer que tous les comptes de cette unité d'organisation sont soumis aux derniers contrôles appliqués. La mise à jour groupée des comptes élimine le besoin de mettre à jour un compte à la fois ou d'utiliser un script externe pour effectuer la mise à jour sur plusieurs comptes.

Pour plus d'informations sur la mise à jour d'une zone d'atterrissage, consultez [Mettez à jour votre zone de landing zone](#).

Pour plus d'informations sur l'enregistrement ou le réenregistrement d'une UO, consultez [Enregistrer une unité organisationnelle existante auprès d'AWS Control Tower](#).

janvier - décembre 2020

En 2020, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

- [La console AWS Control Tower est désormais liée à des règles de AWS configuration externes](#)
- [AWS Control Tower est désormais disponible dans d'autres régions](#)
- [Mise à jour du garde-corps](#)
- [La console AWS Control Tower affiche plus de détails sur les comptes OUs et sur les](#)
- [Utilisez AWS Control Tower pour configurer de nouveaux AWS environnements multi-comptes dans AWS Organizations](#)
- [Personnalisations pour la solution AWS Control Tower](#)
- [Disponibilité générale de la version 2.3 d'AWS Control Tower](#)
- [Provisionnement de compte en une seule étape dans AWS Control Tower](#)
- [Outil de mise hors service d'AWS Control Tower](#)
- [Notifications d'événements relatifs au cycle de vie d'AWS Control Tower](#)

La console AWS Control Tower est désormais liée à des règles de AWS configuration externes

29 décembre 2020

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.6. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#))

AWS Control Tower inclut désormais un agrégateur au niveau de l'organisation, qui aide à détecter les règles de configuration AWS externes. Cela vous permet de voir dans la console AWS Control Tower l'existence de règles de AWS configuration créées en externe en plus des règles de AWS configuration créées par AWS Control Tower. L'agrégateur permet à AWS Control Tower de détecter les règles externes et de fournir un lien vers la console AWS Config sans qu'AWS Control Tower n'ait besoin d'accéder à des comptes non gérés.

Grâce à cette fonctionnalité, vous disposez désormais d'une vue consolidée des contrôles de détection appliqués à vos comptes, ce qui vous permet de suivre la conformité et de déterminer si vous avez besoin de contrôles supplémentaires pour votre compte. Pour plus d'informations, consultez [Comment AWS Control Tower agrège les AWS Config règles dans les comptes non gérés OUs et les comptes](#).

AWS Control Tower est désormais disponible dans d'autres régions

18 novembre 2020

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower vers la version 2.5. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#))

AWS Control Tower est désormais disponible dans 5 AWS régions supplémentaires :

- Région Asie-Pacifique (Singapour)
- Région Europe (Francfort)
- Région Europe (Londres)
- Région Europe (Stockholm)
- Région Canada (Centre)

L'ajout de ces 5 AWS régions est le seul changement introduit dans la version 2.5 d'AWS Control Tower.

AWS Control Tower est également disponible dans les régions USA Est (Virginie du Nord), USA Est (Ohio), USA Ouest (Oregon), Europe (Irlande) et Asie-Pacifique (Sydney). Avec ce lancement, AWS Control Tower est désormais disponible dans 10 AWS régions.

Cette mise à jour de la zone d'atterrissage inclut toutes les régions répertoriées et ne peut pas être annulée. Après avoir mis à jour votre zone de landing zone vers la version 2.5, vous devez mettre à jour manuellement tous les comptes inscrits pour qu'AWS Control Tower règne dans les 10 AWS régions prises en charge. Pour plus d'informations, consultez [Configurez vos régions AWS Control Tower](#).

Mise à jour du garde-corps

8 octobre 2020

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

Une version mise à jour a été publiée pour le contrôle obligatoire AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.

Cette modification du contrôle est nécessaire car le `AWSControlTowerExecution` rôle doit être activé pour les comptes inscrits automatiquement dans AWS Control Tower. La version précédente du contrôle empêche la création de ce rôle.

Pour plus d'informations, consultez [Interdire les modifications apportées aux rôles AWS IAM définis par AWS Control Tower et CloudFormation](#) dans le guide de référence d'AWS Control Tower Controls.

La console AWS Control Tower affiche plus de détails sur les comptes OUs et sur les

22 juillet 2020

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

Vous pouvez consulter vos organisations et comptes qui ne sont pas inscrits à AWS Control Tower, ainsi que les organisations et les comptes inscrits.

Dans la console AWS Control Tower, vous pouvez consulter plus de détails sur vos AWS comptes et vos unités organisationnelles (OUs). La page Comptes répertorie désormais tous les comptes de

vosre organisation, quel que soit l'unité d'organisation ou le statut d'inscription dans AWS Control Tower. Vous pouvez désormais rechercher, trier et filtrer dans toutes les tables.

Utilisez AWS Control Tower pour configurer de nouveaux AWS environnements multi-comptes dans AWS Organizations

22 avril 2020

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Organizations les clients peuvent désormais utiliser AWS Control Tower pour gérer les unités organisationnelles (OUs) et les comptes nouvellement créés en tirant parti des nouvelles fonctionnalités suivantes :

- AWS Organizations Les clients existants peuvent désormais configurer une nouvelle zone de landing zone pour les nouvelles unités organisationnelles (OUs) dans leur compte de gestion existant. Vous pouvez créer de nouveaux comptes OUs dans AWS Control Tower et créer de nouveaux comptes dans ceux OUs dont la gouvernance est assurée par AWS Control Tower.
- AWS Organizations les clients peuvent inscrire des comptes existants à l'aide du processus d'inscription ou à l'aide de scripts.

AWS Control Tower fournit un service d'orchestration qui utilise d'autres AWS services. Il est conçu pour les organisations disposant de plusieurs comptes et pour les équipes qui recherchent le moyen le plus simple de configurer leur AWS environnement multi-comptes, nouveau ou existant, et de gouverner à grande échelle. Dans une organisation régie par AWS Control Tower, les administrateurs du cloud savent que les comptes de l'organisation sont conformes aux politiques établies. Les constructeurs en bénéficient car ils peuvent créer de nouveaux AWS comptes rapidement, sans se soucier indûment de la conformité.

Pour plus d'informations sur la configuration d'une zone d'atterrissage, consultez [Planifiez la zone de landing de votre AWS Control Tower](#). Vous pouvez également consulter la [page Web du produit](#) AWS Control Tower ou YouTube visionner cette vidéo expliquant [comment démarrer avec AWS Control Tower pour AWS Organizations](#).

Outre cette modification, la fonctionnalité de provisionnement rapide des comptes dans AWS Control Tower a été renommée « Enroll account ». Il permet désormais l'enregistrement de AWS comptes existants ainsi que la création de nouveaux comptes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrer un compte existant depuis la console AWS Control Tower](#).

Personnalisations pour la solution AWS Control Tower

17 mars 2020

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower inclut désormais une nouvelle implémentation de référence qui vous permet d'appliquer facilement des modèles et des politiques personnalisés à votre zone de landing AWS Control Tower.

Grâce aux personnalisations d'AWS Control Tower, vous pouvez utiliser des CloudFormation modèles pour déployer de nouvelles ressources sur les comptes existants et nouveaux au sein de votre organisation. Vous pouvez également appliquer des politiques de contrôle de service personnalisées (SCPs) à ces comptes en plus de celles SCPs déjà fournies par AWS Control Tower. Les personnalisations du pipeline AWS Control Tower s'intègrent aux événements et aux notifications relatifs au cycle de vie d'AWS Control Tower ([Événements liés au cycle de vie dans AWS Control Tower](#)) afin de garantir que les déploiements de ressources restent synchronisés avec votre zone de landing zone.

La documentation de déploiement de cette architecture de solution AWS Control Tower est disponible sur la [page Web AWS des solutions](#).

Disponibilité générale de la version 2.3 d'AWS Control Tower

5 mars 2020

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone](#).)

AWS Control Tower est désormais disponible dans la AWS région Asie-Pacifique (Sydney), en plus des régions USA Est (Ohio), USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Oregon) et Europe (Irlande). L'ajout de la région Asie-Pacifique (Sydney) est le seul changement introduit pour la version 2.3 d'AWS Control Tower.

Si vous n'avez jamais utilisé AWS Control Tower auparavant, vous pouvez le lancer dès aujourd'hui dans l'une des régions prises en charge. Si vous utilisez déjà AWS Control Tower et que vous souhaitez étendre ses fonctionnalités de gouvernance à la région Asie-Pacifique (Sydney) dans vos comptes, rendez-vous sur la page Paramètres de votre tableau de bord AWS Control Tower. À partir de là, mettez à jour votre zone de landing zone avec la dernière version. Ensuite, mettez à jour vos comptes individuellement.

Note

La mise à jour de votre zone de landing zone ne met pas automatiquement à jour vos comptes. Si vous avez plusieurs comptes, les mises à jour requises peuvent prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi nous vous recommandons d'éviter d'étendre la zone d'atterrissage de votre AWS Control Tower à des régions dans lesquelles vous n'avez pas besoin de vos charges de travail pour fonctionner.

Pour plus d'informations sur le comportement attendu des contrôles de détection à la suite d'un déploiement dans une nouvelle région, consultez [Configurer vos régions AWS Control Tower](#).

Provisionnement de compte en une seule étape dans AWS Control Tower

2 mars 2020

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower prend désormais en charge le provisionnement de comptes en une seule étape via la console AWS Control Tower. Cette fonctionnalité vous permet de configurer de nouveaux comptes depuis la console AWS Control Tower.

Pour utiliser le formulaire simplifié, accédez à Account Factory dans la console AWS Control Tower, puis choisissez Quick account provisioning. AWS Control Tower attribue la même adresse e-mail au compte provisionné et à l'utilisateur d'authentification unique (IAM Identity Center) créé pour le compte. Si vous souhaitez que ces deux adresses e-mail soient différentes, vous devez approvisionner votre compte via Service Catalog.

Mettez à jour les comptes que vous créez grâce au provisionnement rapide des comptes à l'aide de Service Catalog et de l'usine de comptes AWS Control Tower, comme pour tout autre compte.

Note

En avril 2020, la fonctionnalité Quick Account Provisioning a été renommée Enroll account. En juin 2022, la possibilité de créer et de mettre à jour des comptes dans la console AWS Control Tower a été séparée de la possibilité d'inscrire AWS des comptes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrer un compte existant depuis la console AWS Control Tower](#).

Outil de mise hors service d'AWS Control Tower

28 février 2020

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower prend désormais en charge un outil de mise hors service automatique pour vous aider à nettoyer les ressources allouées par AWS Control Tower. Si vous n'avez plus l'intention d'utiliser AWS Control Tower pour votre entreprise, ou si vous avez besoin d'un redéploiement majeur de vos ressources organisationnelles, vous souhaitez peut-être nettoyer les ressources créées lors de la configuration initiale de votre zone de landing zone.

Pour mettre hors service votre zone d'atterrissage à l'aide d'un processus principalement automatisé, contactez AWS Support pour obtenir de l'aide concernant les étapes supplémentaires requises. Pour plus d'informations sur la mise hors service, consultez. [Désaffectation d'une zone de landing zone AWS Control Tower](#)

Notifications d'événements relatifs au cycle de vie d'AWS Control Tower

22 janvier 2020

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower annonce la disponibilité des notifications d'événements liés au cycle de vie. Un [événement du cycle](#) de vie marque la fin d'une action AWS Control Tower susceptible de modifier l'état des ressources telles que les unités organisationnelles (OUs), les comptes et les contrôles créés et gérés par AWS Control Tower. Les événements du cycle de vie sont enregistrés en tant qu'AWS CloudTrail événements et transmis à Amazon EventBridge en tant qu'événements.

AWS Control Tower enregistre les événements du cycle de vie à la fin des actions suivantes qui peuvent être effectuées à l'aide du service : création ou mise à jour d'une zone d'atterrissage ; création ou suppression d'une UO ; activation ou désactivation d'un contrôle sur une UO ; utilisation de Account Factory pour créer un nouveau compte ou pour déplacer un compte vers une autre UO.

AWS Control Tower utilise plusieurs AWS services pour créer et gérer un AWS environnement multi-comptes conforme aux meilleures pratiques. L'exécution d'une action AWS Control Tower peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez suivre les événements du cycle de vie dans les CloudTrail journaux pour vérifier si l'action AWS Control Tower d'origine s'est bien déroulée. Vous pouvez créer une EventBridge règle pour vous avertir lorsqu' CloudTrail un événement du cycle

de vie est enregistré ou pour déclencher automatiquement l'étape suivante de votre flux de travail d'automatisation.

juin - décembre 2019

Du 24 juin au 31 décembre 2019, AWS Control Tower a publié les mises à jour suivantes :

- [Disponibilité générale de la version 2.2 d'AWS Control Tower](#)
- [Nouveaux contrôles électifs dans AWS Control Tower](#)
- [Nouveaux contrôles de détection dans AWS Control Tower](#)
- [AWS Control Tower accepte les adresses e-mail pour les comptes partagés avec des domaines différents de ceux du compte de gestion](#)
- [Disponibilité générale de la version 2.1 d'AWS Control Tower](#)

Disponibilité générale de la version 2.2 d'AWS Control Tower

13 novembre 2019

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour votre zone de landing zone.](#))

La version 2.2 d'AWS Control Tower fournit trois nouveaux contrôles préventifs qui empêchent la dérive des comptes :

- [Interdire les modifications apportées aux groupes de CloudWatch journaux Amazon Logs définis par AWS Control Tower](#)
- [Interdire la suppression des autorisations d' AWS Config agrégation créées par AWS Control Tower](#)
- [Interdire la suppression de l'archive de journaux](#)

Un contrôle est une règle de haut niveau qui fournit une gouvernance continue de votre AWS environnement global. Lorsque vous créez votre zone d'atterrissage AWS Control Tower, celle-ci ainsi que toutes les unités organisationnelles (OUs), comptes et ressources sont conformes aux règles de gouvernance appliquées par les contrôles que vous avez choisis. Lorsque vous et les membres de votre organisation utilisez la zone d'atterrissage, des modifications (accidentelles ou intentionnelles) de ce statut de conformité peuvent survenir. La détection des dérives vous aide à

identifier les ressources qui nécessitent des modifications ou des mises à jour de configuration pour remédier à la dérive. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Déterminez et corrigez les dérives dans AWS Control Tower](#).

Nouveaux contrôles électifs dans AWS Control Tower

05 septembre 2019

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower inclut désormais les quatre nouvelles commandes électives suivantes :

- [Interdire les actions de suppression sur les compartiments Amazon S3 sans MFA](#)
- [Interdire les modifications apportées à la configuration de réplication pour les compartiments Amazon S3](#)
- [Interdire les actions en tant qu'utilisateur root](#)
- [Interdire la création de clés d'accès pour l'utilisateur root](#)

Un contrôle est une règle de haut niveau qui fournit une gouvernance continue de votre AWS environnement global. Les barrières de sécurité vous permettent d'exprimer vos intentions de stratégie. Pour plus d'informations, consultez [À propos des contrôles dans AWS Control Tower](#).

Nouveaux contrôles de détection dans AWS Control Tower

25 août 2019

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

AWS Control Tower inclut désormais les huit nouvelles commandes de détection suivantes :

- [Déterminer si la gestion des versions pour les compartiments Amazon S3 est activée](#)
- [Déterminer si le MFA est activé pour les utilisateurs IAM de la console AWS](#)
- [Déterminer si le MFA est activé pour les utilisateurs IAM](#)
- [Déterminer si l'optimisation Amazon EBS est activée pour les instances Amazon EC2](#)
- [Déterminer si des volumes Amazon EBS sont attachés à des instances Amazon EC2](#)
- [Déterminer si l'accès public aux instances de base de données Amazon RDS est activé](#)
- [Déterminer si l'accès public aux instantanés de base de données Amazon RDS est activé](#)

- [Détecter si le chiffrement du stockage est activé pour les instances de base de données Amazon RDS](#)

Un contrôle est une règle de haut niveau qui fournit une gouvernance continue de votre AWS environnement global. Un contrôle de détection détecte la non-conformité des ressources de vos comptes, telles que les violations des politiques, et émet des alertes via le tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez [À propos des contrôles dans AWS Control Tower](#).

AWS Control Tower accepte les adresses e-mail pour les comptes partagés avec des domaines différents de ceux du compte de gestion

01 août 2019

(Aucune mise à jour requise pour la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower)

Dans AWS Control Tower, vous pouvez désormais soumettre des adresses e-mail pour des comptes partagés (archive de journaux et membre d'audit) et des comptes enfants (vendus via Account Factory) dont le domaine est différent de l'adresse e-mail du compte de gestion. Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque vous créez une nouvelle zone de landing zone et que vous configurez de nouveaux comptes enfants.

Disponibilité générale de la version 2.1 d'AWS Control Tower

24 juin 2019

(Mise à jour requise pour la zone de landing zone d'AWS Control Tower. Pour plus d'informations, voir [Mettre à jour votre zone d'atterrissage](#).)

AWS Control Tower est désormais généralement disponible et pris en charge pour une utilisation en production. AWS Control Tower est destiné aux organisations disposant de plusieurs comptes et aux équipes qui recherchent le moyen le plus simple de configurer leur nouvel AWS environnement multi-comptes et de gouverner à grande échelle. Avec AWS Control Tower, vous pouvez vous assurer que les comptes de votre organisation sont conformes aux politiques établies. Les utilisateurs finaux des équipes distribuées peuvent créer rapidement de nouveaux AWS comptes.

À l'aide d'AWS Control Tower, vous pouvez [configurer une zone de destination](#) qui utilise les meilleures pratiques, telles que la configuration d'une [structure multi-comptes](#) utilisant AWS Organizations, la gestion des identités des utilisateurs et des accès fédérés avec AWS IAM

Identity Center, l'activation du provisionnement des comptes via Service Catalog et la création d'une archive de journaux centralisée à l'aide de et. AWS CloudTrail AWS Config

Pour une gouvernance continue, vous pouvez activer des contrôles préconfigurés, qui sont des règles clairement définies pour la sécurité, les opérations et la conformité. Les barrières de sécurité aident à empêcher le déploiement de ressources non conformes aux politiques et à surveiller en permanence les ressources déployées pour détecter toute non-conformité. Le tableau de bord AWS Control Tower fournit une visibilité centralisée sur un AWS environnement, notamment sur les comptes provisionnés, les contrôles activés et le statut de conformité des comptes.

Vous pouvez configurer un nouvel environnement multi-comptes en un seul clic dans la console AWS Control Tower. L'utilisation d'AWS Control Tower n'entraîne aucun frais supplémentaire ni engagement initial. Vous ne payez que pour les AWS services que vous avez activés pour configurer une zone d'atterrissage et mettre en œuvre les contrôles sélectionnés.

Historique du document

- Dernière mise à jour de la documentation : 30 décembre 2025

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées au guide de l'utilisateur d'AWS Control Tower. Pour recevoir des notifications en cas de mise à jour de cette documentation, abonnez-vous au flux RSS.

Modification	Description	Date
Mise à jour de la politique gérée	Mis à jour AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy .	30 décembre 2025
Zone de landing zone AWS Control Tower version 4.0 avec environnement de contrôle dédié	La version 4.0 de la zone d'atterrissage d'AWS Control Tower est désormais disponible avec des intégrations de services optionnelles et un environnement de contrôle dédié	17 novembre 2025
AWS Control Tower inclut 279 AWS Config contrôles supplémentaires	Catalogue de contrôles mis à jour pour inclure 279 AWS Config contrôles supplémentaires.	14 novembre 2025
Mise à jour de la politique gérée	Mis à jour AWS ControlTowerAccountServiceRolePolicy .	10 novembre 2025
Mise à jour de la politique gérée	Mise AWS ControlTowerServiceRolePolicy à jour pour prendre en charge l'AWS CloudTrail intégration optionnelle de Landing Zone 4.0. Le modèle de ressources Amazon CloudWatch Logs est passé de aws-contr	5 novembre 2025

oltower/CloudTrail
 Logs:* à pour aws-contr
 oltower/CloudTrail
 Logs*:* permettre la
 gestion de groupes de
 journaux avec des suffixes
 uniques. Cette mise à jour
 rétrocompatible permet
 aux clients d'activer et de
 désactiver AWS CloudTrai
 l'intégration à plusieurs
 reprises, les groupes de
 journaux étant recréés avec
 des suffixes uniques à chaque
 fois afin d'éviter les conflits de
 dénomination.

Nouvelle politique gérée

Ajout de documentation
 pour les politiques [AWS
 ControlTowerCloudTrailRoleP
 olicy](#) gérées. Cette politique
 gérée remplace la politique
 en ligne précédemment
 utilisée par le AWS ControlTo
 werCloudTrailRole, ce qui
 permet de mettre AWS à jour
 la politique sans intervention
 du client.

5 novembre 2025

AWS Control Tower est disponible dans la région Asie- Pacifique (Nouvelle Zélande)

AWS Control Tower est
 disponible dans la région
 d'Auckland, en Nouvelle
 Zélande.

28 octobre 2025

AWS Control Tower prend en charge l'inscription automatiq ue à un compte

Inscription automatique au
 compte et passage d'un
 compte à un autre OUs.

15 octobre 2025

Mise à jour de la politique gérée, nouvelle politique gérée	Mis à jour AWS ControlTowerServiceRolePolicy et ajouté de nouveaux AWS ControlTowerIdentityCenterManagementPolicy .	14 octobre 2025
AWS Control Tower met à jour sa version de Python	Versions de Python mises à jour dans les environnements AWS Control Tower	3 septembre 2025
AWS Control Tower prend en charge IPv6	AWS Control Tower ajoute la prise en charge des IPv6 points de terminaison.	18 août 2025
Account Factory pour Terraform version 1.15.0	La version 1.15.0 d'AFT est disponible.	28 juillet 2025
Contrôles mis à jour avec les types d'instances Nitro	Huit contrôles proactifs ont été mis à jour pour ajouter de nouveaux types d'instances.	24 juillet 2025
AWS Control Tower disponible en Asie-Pacifique (Taipei)	AWS Control Tower ajoute le support pour l'Asie-Pacifique (Taipei).	23 juillet 2025
AWS Control Tower prend en charge AWS PrivateLink	AWS Control Tower ajoute la prise en charge de AWS PrivateLink.	30 juin 2025
Contrôles liés aux services AWS Config	AWS Control Tower déploie des contrôles liés aux services AWS Config .	12 juin 2025

<u>Métadonnées améliorées, contrôles supplémentaires, nouveaux cadres</u>	AWS Control Tower introduit des contrôles intégrés supplémentaires provenant de AWS Config, avec des métadonnées améliorées pour tous les contrôles du catalogue de contrôle, et la prise en charge d'un plus grand nombre de frameworks industriels.	12 juin 2025
<u>Vue des commandes activées</u>	AWS Control Tower introduit une vue de console complète des commandes activées.	21 mai 2025
<u>AFT prend en charge les nouvelles configurations</u>	AWS Control Tower AFT prend en charge trois configurations facultatives supplémentaires lors du déploiement.	13 mai 2025
<u>Lignes de base améliorées</u>	AWS Control Tower signale désormais une dérive de la ligne de base.	12 mai 2025
<u>AWS Control Tower est disponible dans les régions AWS Asie-Pacifique (Thaïlande) et Mexique (centre)</u>	Les régions suivantes sont disponibles : Asie-Pacifique (Thaïlande) et Mexique (centre).	9 mai 2025
<u>AWS Control Tower ajoute 233 AWS Config contrôles</u>	Ajout de nouveaux contrôles de configuration, de tables de métadonnées remaniées, de tables de régions et d'une page d'identifiant global.	11 avril 2025

AWS Control Tower met à jour un rôle lié à un service	Mises à jour de <code>AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy</code> .	10 décembre 2024
AWS Control Tower CfCT prend en charge GitHub	Une nouvelle option pour une source de configuration tierce.	9 décembre 2024
Contrôles préventifs d'AWS Control Tower avec politiques déclaratives	Un nouveau type de politique met en œuvre un nouveau type de contrôle préventif.	1er décembre 2024
AWS Control Tower s'intègre à AWS Backup	Vous pouvez configurer des plans pour sauvegarder les ressources de votre AWS Control Tower.	25 novembre 2024
AWS Control Tower intègre AWS Config des commandes	AWS Control Tower intègre AWS Config des commandes sélectionnées.	21 novembre 2024
AWS Control Tower améliore la gestion des crochets	AWS Control Tower gère désormais les hooks pour des contrôles proactifs.	20 novembre 2024
Déviation de la politique de contrôle signalée	AWS Control Tower signale un nouveau type de dérive.	15 novembre 2024
AWS Control Tower lance des politiques de contrôle des ressources gérées	Un nouveau type de contrôles préventifs, mis en œuvre avec RCPs.	15 novembre 2024
AWS Control Tower ajoute une <code>ResetEnabledControl</code> API	Une nouvelle API pour gérer la dérive des commandes.	14 novembre 2024
<code>GetControl</code> API mise à jour	Deux nouveaux champs de contrôle pour <code>GetControl</code> .	8 novembre 2024
AWS Control Tower AFT soutient Gitlab	Une nouvelle option pour une source de configuration tierce.	23 octobre 2024

<u>AWS Control Tower est disponible dans la région AWS Asie-Pacifique (Malaisie)</u>	Une nouvelle région est disponible, la Malaisie (Kuala Lumpur).	21 octobre 2024
<u>AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 1 000 comptes par unité d'organisation</u>	Une augmentation de la limite de comptes par unité d'organisation.	30 août 2024
<u>AWS Control Tower ajoute la sélection des versions de la zone d'atterrissage</u>	Mettez à jour ou réparez votre zone de landing zone sans passer à la dernière version, si vous utilisez la version 3.1 ou une version plus récente.	15 août 2024
<u>GetControl et opérations ListControls d'API disponibles</u>	Deux nouvelles opérations du catalogue de contrôles vous permettent de trouver plus d'informations sur les contrôles .	6 août 2024
<u>AWS Control Tower prend en charge l'AFT et le CfCT dans les régions optionnelles</u>	L'AFT et le CfCT sont disponibles en supplément Régions AWS.	18 juillet 2024
<u>AWS Control Tower ajoute l'ListLandingZoneOperations API</u>	Une nouvelle API qui vous permet de récupérer les opérations récentes pour votre zone de landing zone.	26 juin 2024
<u>AWS Control Tower prend en charge jusqu'à 100 opérations de contrôle simultanées</u>	Une augmentation du quota d'opérations de contrôle simultanées à 100.	20 mai 2024
<u>AWS Control Tower est disponible dans la région de AWS Calgary Ouest (Canada)</u>	AWS Control Tower est disponible dans la région du Canada Ouest (Calgary).	3 mai 2024

AWS Control Tower prend en charge les ajustements de quotas en libre-service	AWS Control Tower est intégré à AWS Service Quotas dans la console.	25 avril 2024
Documentation des commandes déplacée vers un nouveau guide	AWS Control Tower a publié le guide de référence sur les contrôles.	21 avril 2024
Marquage des EnabledControl ressources dans CloudFormation	AWS Control Tower prend en charge l'ajout de balises aux EnabledControl ressources au moyen de CloudFormation modèles.	22 février 2024
Base de référence APIs disponible	AWS Control Tower a publié une nouvelle version APIs pour l'enregistrement OUs par programmation.	14 février 2024
Zone de landing zone d'AWS Control Tower, version 3.3	La version 3.3 de la zone de landing zone d'AWS Control Tower est disponible.	14 décembre 2023
AWS Control Tower annonce des contrôles destinés à renforcer la souveraineté numérique	AWS Control Tower a publié un ensemble de contrôles pour aider les clients à répondre aux exigences de souveraineté numérique.	27 novembre 2023
AWS Control Tower prend en charge la zone d'atterrissage APIs	AWS Control Tower prend en charge la configuration et le lancement de zones d'atterrissage à l'aide de nouvelles APIs.	26 novembre 2023

AWS Control Tower prend en charge le balisage des commandes activées	AWS Control Tower prend en charge le balisage des commandes activées, dans la console et avec les nouvelles APIs commandes.	10 novembre 2023
AWS Control Tower disponible en Asie-Pacifique (Melbourne) Région AWS	Disponible dans la région Asie-Pacifique (Melbourne).	3 novembre 2023
Nouvelle API de contrôle disponible	AWS Control Tower a publié une nouvelle API de contrôle.	14 octobre 2023
AWS Control Tower lance de nouvelles commandes	AWS Control Tower a publié de nouveaux contrôles proactifs et détectifs.	5 octobre 2023
AWS Control Tower signale une dérive liée à la désactivation de l'accès sécurisé	AWS Control Tower avertit les clients en cas de dérive, s'ils désactivent l'accès sécurisé à AWS Control Tower dans AWS Organizations.	21 septembre 2023
AWS Control Tower est disponible en quatre versions supplémentaires Régions AWS	Disponible en Asie-Pacifique (Hyderabad), en Europe (Espagne et Zurich) et au Moyen-Orient (Émirats arabes unis).	13 septembre 2023
AWS Control Tower disponible dans la région de Tel Aviv	AWS Control Tower est disponible dans la région de Tel Aviv, il-central-1.	28 août 2023
AWS Control Tower lance 28 nouveaux contrôles proactifs	AWS Control Tower a publié 28 nouveaux contrôles proactifs.	24 juillet 2023

AWS Control Tower déconseille 2 contrôles	AWS Control Tower supprimera deux contrôles de la bibliothèque de contrôles à compter du 18 août 2023.	18 juillet 2023
La zone de landing zone 3.2 d'AWS Control Tower est disponible	La version 3.2 de la zone de landing zone d'AWS Control Tower est disponible.	16 juin 2023
AWS Control Tower gère les comptes en fonction de leur identifiant	AWS Control Tower suit l'AWS ID du compte plutôt que son adresse e-mail.	14 juin 2023
Contrôles de détection CSPM supplémentaires du Security Hub disponibles	AWS Control Tower ajoute dix nouveaux contrôles à la bibliothèque de contrôles, pour le Security Hub CSPM Service-Managed Standard : AWS Control Tower.	12 juin 2023
AWS Control Tower publie des tables de métadonnées de contrôle	AWS Control Tower fournit désormais des tables de métadonnées de contrôle dans le cadre de la documentation publiée.	7 juin 2023
Support de Terraform pour la personnalisation d'Account Factory	Support régional pour les plans open source Terraform dans AFC.	6 juin 2023
AWS Autogestion IAM disponible pour la zone d'atterrissage	AWS Control Tower aide désormais les clients à choisir leur fournisseur d'identité pour une zone de landing zone.	6 juin 2023

Nouveau rôle ajouté	AWS Control Tower a ajouté un nouveau rôle lié au service, <code>AWSServiceRoleForAWSControlTower</code> , et la politique associée. <code>AWSControlTowerAccountServiceRolePolicy</code>	1er juin 2023
Mise à jour sur la gouvernance mixte	Mise à jour pour informer les clients concernant la gouvernance mixte.	1er juin 2023
Contrôles proactifs supplémentaires disponibles	Les nouveaux contrôles proactifs vous aident à gérer votre environnement multi-comptes et à atteindre des objectifs de contrôle spécifiques.	19 mai 2023
Sept régions supplémentaires disponibles	AWS Control Tower est désormais disponible dans sept autres pays Régions AWS : Californie du Nord (San Francisco), Asie-Pacifique (Hong Kong, Jakarta et Osaka), Europe (Milan), Moyen-Orient (Bahreïn) et Afrique (Le Cap).	19 avril 2023

Passage à une politique gérée	Nous avons modifié les AWSControlTowerServiceRolePolicy, qui sont implémentés par le service de gestion des AWS comptes EnableRegion ListRegions , afin GetRegion OptStatus APIs qu'AWS Control Tower puisse les appeler.	6 avril 2023
Suivi des demandes de personnalisation du compte généralement disponible	AWS Control Tower permet désormais de suivre les demandes de personnalisation des comptes à l'aide du flux de travail Account Factory for Terraform (AFT).	16 février 2023
Mise à jour des meilleures pratiques IAM	Guide mis à jour pour s'aligner sur les recommandations des meilleures pratiques de l'IAM. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM .	15 février 2023
La zone de landing zone 3.1 d'AWS Control Tower est disponible	La zone de landing zone 3.1 d'AWS Control Tower est disponible.	9 février 2023
Contrôles proactifs généralement disponibles	Les contrôles proactifs sont lancés depuis le statut de prévisualisation jusqu'à la disponibilité générale.	24 janvier 2023

<u>Opérations de compte simultanées</u>	AWS Control Tower prend désormais en charge jusqu'à cinq (5) actions simultanées dans Account Factory. Vous pouvez créer, mettre à jour ou inscrire jusqu'à cinq comptes à la fois.	16 décembre 2022
<u>Les contrôles proactifs facilitent le provisionnement des ressources</u>	AWS Control Tower prend désormais en charge les contrôles proactifs, mis en œuvre via CloudFormation des hooks.	28 novembre 2022
<u>Personnalisation du compte en usine disponible</u>	AWS Control Tower prend désormais en charge le provisionnement de comptes grâce à des modèles de compte personnalisables, appelés plans, directement depuis la console AWS Control Tower.	28 novembre 2022
<u>État de conformité consultable pour toutes les AWS Config règles</u>	AWS Control Tower affiche désormais l'état de conformité de toutes les AWS Config règles déployées dans les unités organisationnelles enregistrées auprès d'AWS Control Tower.	18 novembre 2022

<u>Passage à une politique gérée</u>	Nous l'avons modifiée AWSControlTowerServiceRolePolicy afin qu'AWS Control Tower puisse assumer le AWSControlTowerBlueprintAccess rôle, ce qui est nécessaire pour les personnalisations d'Account Factory.	28 octobre 2022
<u>APIs pour les contrôles, les CloudFormation ressources</u>	AWS Control Tower prend désormais en charge l'activation et la désactivation des contrôles par le biais d'un ensemble d'appels d'API et d'une nouvelle CloudFormation ressource.	1er septembre 2022
<u>CfCT prend en charge la suppression d'ensembles de piles</u>	CfCT prend en charge la suppression d'ensembles de piles, en définissant un paramètre dans le fichier manifeste.	26 août 2022
<u>Conservation personnalisée des journaux</u>	Vous pouvez personnaliser la politique de conservation pour les compartiments Amazon S3 qui stockent vos CloudTrail journaux AWS Control Tower, par tranches de jours ou d'années, jusqu'à un maximum de 15 ans.	15 août 2022

[Réparation de la dérive des rôles disponible](#)

AWS Control Tower prend en charge la réparation de la dérive des rôles, sans réparation complète de la zone d'atterrissage.

11 août 2022

[Version 3.0 disponible](#)

La version 3.0 de la zone de landing zone d'AWS Control Tower passe des pistes basées sur les comptes à des AWS CloudTrail pistes basées sur l'organisation, et met à jour la politique gérée pour permettre les pistes au niveau de l'organisation. Il vous permet d'agréger AWS Config des informations uniquement dans votre région d'origine. La version 3.0 inclut également une mise à jour du contrôle de refus de la région et deux nouvelles commandes de détection.

29 juillet 2022

[La page Organisation combine les vues OUs et les comptes](#)

La nouvelle page d'organisation dans AWS Control Tower présente une vue hiérarchique de toutes les unités organisationnelles (OUs) et de tous les comptes.

18 juillet 2022

<u>Passage à une politique gérée</u>	Nous avons modifié le AWSControlTowerServiceRolePolicy afin que les clients puissent disposer de AWS CloudTrail traces au niveau de l'organisation pour agréger AWS CloudTrail les journaux.	20 juin 2022
<u>Inscription et mise à jour simplifiées pour les comptes des membres</u>	AWS Control Tower vous permet désormais d'inscrire et de mettre à jour les comptes de membres individuellement, depuis votre zone de landing zone. Chaque compte indique quand il est disponible pour une mise à jour. Nous avons séparé le bouton Enregistrer un compte du flux de travail de création de compte dans Account Factory.	31 mai 2022
<u>AFT prend en charge la personnalisation des comptes partagés</u>	AWS Control Tower Account Factory pour Terraform prend désormais en charge la personnalisation du compte de gestion, de l'archivage des journaux et des comptes d'audit AWS Control Tower.	27 mai 2022
<u>Opérations simultanées pour tous les contrôles optionnels</u>	AWS Control Tower vous permet désormais d'appliquer et de supprimer simultanément des mesures de protection préventives facultatives, ainsi que des contrôles de détection .	18 mai 2022

<u>Comptes de sécurité et de journalisation existants</u>	AWS Control Tower permet désormais d'intégrer les comptes de sécurité et de journalisation existants, plutôt que d'en créer de nouveaux lors de la configuration de la zone de landing zone.	16 mai 2022
<u>Version 2.9 disponible</u>	La version 2.9 d'AWS Control Tower landing zone met à jour le redirecteur de notifications Lambda pour qu'il utilise le runtime Python version 3.9.	22 avril 2022
<u>Support mis à jour pour les AWS meilleures pratiques, version 2.8 disponible</u>	La version 2.8 d'AWS Control Tower landing zone fournit une assistance supplémentaire pour garantir que vos charges de travail et vos AWS comptes sont conformes aux AWS meilleures pratiques.	10 février 2022
<u>Refuser le contrôle des régions</u>	AWS Control Tower inclut désormais un contrôle qui vous permet de restreindre l'accès aux AWS régions, afin de répondre aux préoccupations réglementaires et de conformité.	30 novembre 2021
<u>Contrôles de résidence des données</u>	AWS Control Tower prend désormais en charge des contrôles qui vous aident à gérer la résidence des données avec un contrôle granulaire.	30 novembre 2021

Fabrique de comptes AWS Control Tower pour Terraform	AWS Control Tower prend désormais en charge Terraform pour le provisionnement et la mise à jour automatisés des comptes.	29 novembre 2021
Nouvel événement du cycle de vie disponible	L'PrecheckOrganizationalUnit événement enregistre si des ressources bloquent le succès de la tâche de gouvernance Extend, y compris les ressources imbriquées. OUs	18 novembre 2021
Disponible en version imbriquée OUs	AWS Control Tower permet désormais à votre zone de landing de contenir des structures UO imbriquées.	16 novembre 2021
Detective contrôle la simultanéité	Les contrôles de détection d'AWS Control Tower prennent désormais en charge les opérations d'activation et de désactivation simultanées.	5 novembre 2021
Deux nouvelles régions disponibles	AWS Control Tower est désormais disponible dans deux nouvelles AWS régions, la région Europe (Paris) et la région Amérique du Sud (São Paulo).	29 juillet 2021
Désélection de la région	Vous pouvez désélectionner AWS les régions que vous ne souhaitez plus gouverner via AWS Control Tower.	29 juillet 2021

Clés KMS disponibles	Vous pouvez éventuellement créer ou choisir des clés KMS que vous gérez pour chiffrer vos données et vos ressources.	28 juillet 2021
Passage à une politique gérée	Nous l'avons modifiée AWSControlTowerServiceRolePolicy afin que les clients puissent utiliser leurs propres clés de chiffrement KMS pour les AWS CloudTrail journaux.	28 juillet 2021
Les noms des contrôles ont été modifiés, les fonctionnalités restent inchangées	Certains noms et descriptions de contrôle ont été mis à jour afin de mieux refléter les intentions politiques du contrôle, sans modification des fonctionnalités.	26 juillet 2021
Analyses automatisées des produits gérés SCPs	AWS Control Tower effectue des analyses automatisées quotidiennes de Managed SCPs afin de détecter toute dérive.	11 mai 2021
Noms OUs et comptes personnalisés	AWS Control Tower vous permet de fournir des noms personnalisés pendant le processus de configuration de la zone d'atterrissage, pour les comptes essentiels OUs et pour les comptes, sans créer de dérive.	16 avril 2021

[La mise hors service d'une zone d'atterrissage est en libre-service](#)

AWS Control Tower vous permet désormais de mettre hors service une zone d'atterrissage sans contacter le AWS Support. La mise hors service est un processus semi-automatisé qui ne peut être annulé. Ce n'est pas la même chose que de supprimer manuellement toutes les ressources AWS Control Tower.

9 avril 2021

[Trois régions supplémentaires](#)

AWS Control Tower est désormais disponible dans trois AWS régions supplémentaires : la région Asie-Pacifique (Tokyo), la région Asie-Pacifique (Séoul) et la région Asie-Pacifique (Mumbai).

08 avril 2021

[Nouvelles commandes Log
Archive, version 2.7 de la zone
d'atterrissage disponible](#)

Quatre nouveaux contrôles d'archivage des journaux assurent la gouvernance de l'archivage des journaux sur les ressources d'AWS Control Tower, indépendamment de la gouvernance des ressources extérieures à AWS Control Tower. Les directives relatives à quatre contrôles existants sont passées de obligatoires à facultatives. La version 2.7 de la zone de landing zone AWS Control Tower inclut une exigence de protocole HTTPS, qui ne peut pas être annulée après la mise à jour.

08 avril 2021

[Sélection de la région](#)

La sélection de la région AWS Control Tower permet de mieux gérer l'empreinte géographique de vos ressources AWS Control Tower. Pour augmenter le nombre de régions dans lesquelles vous hébergez AWS des ressources ou des charges de travail (pour des raisons de conformité, de réglementation, de coût ou autres), vous pouvez désormais sélectionner les régions supplémentaires à gouverner.

19 février 2021

[Enregistrez une unité d'organisation et gérez tous ses comptes avec AWS Control Tower en une seule fois](#)

AWS Control Tower ajoute la possibilité d'enregistrer une unité d'organisation, ce qui permet d'intégrer plusieurs comptes à la gouvernance en même temps.

28 janvier 2021

[Mises à jour de comptes multiples dans les comptes enregistrés OUs](#)

Vous pouvez désormais mettre à jour tous les comptes de n'importe quelle unité AWS Organizations organisationnelle (UO) enregistrée contenant jusqu'à 300 comptes, en un seul clic, depuis le tableau de bord AWS Control Tower. La fonctionnalité de mise à jour de comptes multiples, également appelée mise à jour groupée, élimine le besoin de mettre à jour un compte à la fois ou d'utiliser un script externe pour effectuer la mise à jour sur plusieurs comptes simultanément.

28 janvier 2021

[Nouveau rôle pour l'agrégation des comptes non gérés OUs](#)

Un nouveau rôle aide à détecter AWS Config les règles externes, de sorte qu'AWS Control Tower n'a pas besoin d'accéder à des comptes non gérés.

29 décembre 2020

[AWS Control Tower est disponible dans un plus grand nombre de AWS régions.](#)

AWS Control Tower est désormais disponible pour être déployée dans les régions Asie-Pacifique (Singapour), Europe (Francfort), Europe (Londres), Europe (Stockholm) et Canada (Centre). Avec ce lancement, AWS Control Tower est désormais disponible dans 10 AWS régions. Cette mise à jour de la zone d'atterrissage inclut toutes les régions répertoriées et ne peut pas être annulée. Après avoir mis à jour votre zone de landing zone vers la version 2.5, vous devez mettre à jour manuellement tous les comptes inscrits pour qu'AWS Control Tower règne dans les 10 AWS régions prises en charge.

18 novembre 2020

[Mise à jour du contrôle](#)

Une version mise à jour a été publiée pour le contrôle obligatoire AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED . Le contrôle mis à jour permet de faciliter l'inscription automatique des comptes.

8 octobre 2020

[La page d'informations associées est désormais disponible pour AWS Control Tower](#)

La page d'informations associée permet de trouver plus facilement les tâches courantes qui peuvent être utiles après avoir configuré votre zone de landing zone AWS Control Tower.

18 septembre 2020

[La console AWS Control Tower fournit plus de détails sur les comptes OUs et sur ceux-ci.](#)

Dans la console AWS Control Tower, vous pouvez consulter plus de détails sur vos AWS comptes et vos unités organisationnelles (OUs). La page « Comptes » répertorie désormais tous les comptes de votre organisation, quel que soit l'unité d'organisation ou le statut d'inscription dans AWS Control Tower. Vous pouvez désormais rechercher, trier et filtrer dans toutes les tables.

22 juillet 2020

[AWS Control Tower permet aux organisations existantes de configurer une zone de landing zone](#)

Vous pouvez désormais lancer une zone de landing zone pour AWS Control Tower dans une organisation existante, afin de l'intégrer à la gouvernance. La fonctionnalité Quick Account Provisioning d'AWS Control Tower a été renommée « Enroll account » et permet désormais l'inscription de AWS comptes existants ainsi que la création de nouveaux comptes.

16 avril 2020

[AWS Control Tower est désormais disponible en Asie-Pacifique](#)

AWS Control Tower est désormais disponible pour être déployée dans la AWS région Asie-Pacifique (Sydney). Cette version nécessite des mises à jour manuelles des comptes vendus, uniquement si vous prévoyez d'exécuter des charges de travail en Asie-Pacifique (Sydney).

3 mars 2020

[La mise hors service d'une zone d'atterrissage d'AWS Control Tower est possible](#)

AWS Support peut vous aider à mettre définitivement hors service une zone d'atterrissage grâce à un processus essentiellement automatisé qui préserve vos organisations, bien qu'un nettoyage manuel soit nécessaire.

27 février 2020

[Le provisionnement rapide des comptes est disponible dans AWS Control Tower](#)

Le provisionnement rapide de compte facilite le lancement de nouveaux comptes membres lorsque la zone de destination est à jour, avec la fonction Inscrire un compte.

20 février 2020

[Les événements du cycle de vie sont suivis dans AWS Control Tower](#)

Les événements du cycle de vie fournissent des informations supplémentaires sur certains événements de l'AWS Control Tower, afin de faciliter l'automatisation des flux de travail.

12 décembre 2019

[Les pages de paramètres et d'activités sont disponibles pour AWS Control Tower](#)

Les pages Paramètres et Activités facilitent la mise à jour de votre zone de destination et l'affichage des événements consignés.

30 novembre 2019

[Des contrôles préventifs supplémentaires sont disponibles pour AWS Control Tower](#)

Les contrôles préventifs d'AWS Control Tower permettent à votre organisation et à vos ressources de rester alignées sur votre environnement.

6 septembre 2019

[Des contrôles de détection supplémentaires sont disponibles pour AWS Control Tower](#)

Les contrôles Detective d'AWS Control Tower fournissent des informations sur l'état de votre organisation et de ses ressources.

27 août 2019

[AWS Control Tower est désormais disponible pour tous](#)

AWS Control Tower est un service qui offre le moyen le plus simple de configurer et de gérer votre AWS environnement multi-comptes à grande échelle.

24 juin 2019

AWS Glossaire

Pour la AWS terminologie la plus récente, consultez le [AWS glossaire](#) dans la Glossaire AWS référence.

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.